バージョン 2 用ユーザーガイド

# AWS Command Line Interface

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

# AWS Command Line Interface: バージョン 2 用ユーザーガイド

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon の商標およびトレードドレスは Amazon 以外の製品およびサービスに使用することはできません。また、お客様に誤解を与える可能性がある形式で、または Amazon の信用を損なう形式で使用することもできません。Amazon が所有していない他のすべての商標は、それぞれの所有者の所有物であり、Amazon と提携、接続、または後援されている場合とされていない場合があります。

# Table of Contents

..... xv
AWS CLI について ..... 1
AWS CLI バージョン 2 について ..... 1
SDK メジャーバージョンのメンテナンスとサポート ..... 2
アマゾン ウェブ サービスについて ..... 2
の例について ..... 2
その他のドキュメントとリソース ..... 4
AWS CLI ドキュメントとリソース ..... 4
その他の AWS SDK とツール ..... 4
はじめに ..... 6
前提条件 ..... 7
IAM または IAM Identity Center 管理アカウントを作成する ..... 7
次のステップ ..... 8
インストール/更新 ..... 8
AWS CLI のインストールと更新の手順 ..... 9
AWS CLI のインストールエラーとアンインストールエラーのトラブルシューティング ..... 29
次のステップ ..... 29
過去のリリース ..... 29
AWS CLI のインストールエラーとアンインストールエラーのトラブルシューティング ..... 45
次のステップ ..... 45
ソースからのビルドとインストール ..... 45
ソースからビルドする理由 ..... 46
クイックステップ ..... 47
ステップ 1: すべての要件の設定 ..... 49
ステップ 2: AWS CLI ソースインストールの構成 ..... 54
ステップ 3: AWS CLI の構築 ..... 60
ステップ 4: AWS CLI のインストール ..... 61
ステップ 5: インストールの検証 ..... 63
ワークフローの例 ..... 63
AWS CLI のインストールエラーとアンインストールエラーのトラブルシューティング ..... 66
次のステップ ..... 67
Amazon ECR Public/Docker ..... 67
前提条件 ..... 67
Amazon ECR Public と DockerHub のどちらを選択するか ..... 68

公式イメージを実行する ... 68
公式イメージのインターフェイスと下位互換性に関する注意事項 ... 69
特定のバージョンとタグの使用 ... 70
最新の公式イメージに更新する ... 71
ホストファイル、認証情報、環境変数、構成を共有する ... 71
docker run コマンドの短縮 ... 77
セットアップ ... 80
プログラムによるアクセス用の認証情報を収集する ... 81
新しい設定と認証情報のセットアップ ... 82
既存の設定と認証情報ファイルの使用 ... 91
AWS CLI を設定する ... 92
設定と認証情報の優先順位 ... 92
このセクションのその他のトピック ... 93
構成設定 ... 94
設定ファイルと認証ファイルの形式 ... 94
構成設定はどこに保存されていますか。 ... 103
名前を指定されたプロファイルを使用する ... 104
コマンドを使用した構成設定の設定と表示 ... 104
新しい設定と認証情報を設定するコマンドの例 ... 109
サポートされる config ファイル設定 ... 113
環境可変 ... 133
環境変数の設定方法 ... 134
AWS CLI でサポートされている環境変数 ... 135
コマンドラインオプション ... 147
コマンドラインオプションの使用方法 ... 147
AWS CLI でサポートされているグローバルコマンドラインオプション ... 147
コマンドラインオプションの一般的な用途 ... 152
コマンド補完 ... 153
仕組み ... 153
Linux または macOS でのコマンド補完の設定。 ... 154
Windows でのコマンド補完の設定。 ... 158
再試行 ... 159
使用可能な再試行モード ... 159
再試行モードの設定 ... 162
再試行ログの表示 ... 163
HTTP プロキシ ... 164

例の使用 ... 164
プロキシを認証する ... 165
Amazon EC2 インスタンスでのプロキシの使用 ... 166
トラブルシューティング ... 167
エンドポイント ... 167
1 つのコマンドのエンドポイントを設定する ... 167
すべての AWS のサービス にグローバルエンドポイントを設定します。 ... 168
すべての AWS のサービスに FIPS エンドポイントを使用するように設定 ... 169
すべての AWS のサービスでデュアルスタックのエンドポイントを使用するように設定 ... 170
サービス固有のエンドポイントを設定します。 ... 171
アカウントベースのエンドポイント ... 175
エンドポイント設定と設定の優先順位 ... 177
認証とアクセス認証情報 ... 178
設定と認証情報の優先順位 ... 179
このセクションのその他のトピック ... 180
コンソール認証情報 ... 181
前提条件 ... 181
aws login コマンドを使用して AWS CLI にログインします。 ... 182
プロファイルでコマンドを実行する ... 184
aws logout コマンドを使用してセッションからサインアウトする ... 185
トラブルシューティング ... 186
関連リソース ... 187
IAM Identity Center 認証 ... 188
前提条件 ... 189
aws configure sso ウィザードでプロファイルを設定する ... 190
aws configure sso-session ウィザードで sso-session セクションのみを設定する ... 195
config ファイルを使用した手動設定 ... 196
IAM アイデンティティセンターのセッションにサインインする ... 200
IAM アイデンティティセンターのプロファイルでコマンドを実行する ... 202
IAM アイデンティティセンターのセッションからサインアウトする ... 202
トラブルシューティング ... 202
関連リソース ... 202
IAM アイデンティティセンターの概念 ... 203
チュートリアル: AWS IAM Identity Center および Amazon S3 ... 208
短期の認証情報 ... 215

IAM ロール ... 216
前提条件 ... 216
IAM ロール使用の概要 ... 216
ロールの設定と使用 ... 218
MFA の使用 ... 220
クロスアカウントロールと外部 ID ... 222
監査を容易にするためのロールセッション名の指定 ... 222
ウェブ ID を使用したロールの継承 ... 223
キャッシュされた認証情報のクリア ... 224
IAM ユーザー ... 225
ステップ 1: IAM ユーザーを作成する ... 225
ステップ 2: アクセスキーを取得する ... 226
ステップ 3: AWS CLI を設定する ... 226
(オプション) IAM ユーザー認証情報での多要素認証の使用 ... 229
Amazon EC2 メタデータ ... 230
前提条件 ... 230
Amazon EC2 メタデータのプロファイルの設定 ... 230
外部認証情報 ... 231
AWS CLI を使用する場合 ... 234
ヘルプが必要な場合 ... 235
組み込みの AWS CLI help コマンド ... 235
AWS CLI リファレンスガイド ... 240
API ドキュメント ... 240
エラーのトラブルシューティング ... 241
その他のヘルプ ... 241
コマンド構造 ... 241
コマンド構造 ... 242
Wait コマンド ... 243
パラメータ値を指定する ... 244
一般的なパラメータタイプ ... 245
文字列を含む引用符 ... 250
ファイルパラメータ ... 255
CLI スケルトンテンプレートの生成 ... 258
短縮構文 ... 272
自動プロンプト ... 275
仕組み ... 276

自動プロンプト機能 ..... 276
自動プロンプトモード ..... 279
自動プロンプトの設定 ..... 280
コマンド出力を制御する ..... 280
機密性の高い出力 ..... 281
サーバー側の出力オプションとクライアント側の出力オプション ..... 281
出力形式 ..... 282
クエリ出力形式 ..... 292
Pagination (ページ分割) ..... 296
出力をフィルタリングする ..... 302
リターンコード ..... 326
ウィザード ..... 328
仕組み ..... 329
エイリアス ..... 330
前提条件 ..... 330
ステップ 1: エイリアスファイルを作成する ..... 331
ステップ 2: エイリアスを作成する ..... 332
ステップ 3: エイリアスを呼び出す ..... 335
エイリアスリポジトリの例 ..... 337
リソース ..... 338
エラーのトラブルシューティング ..... 339
最初に試す一般的なトラブルシューティング ..... 339
コマンドが見つからないエラー ..... 348
「aws --version」コマンドが、インストールしたのとは異なるバージョンを返す ..... 351
AWS CLI のアンインストール後に、「aws --version」コマンドがバージョンを返す ... 352
AWS CLI が不完全なパラメータ名を使用してコマンドを処理しました ..... 353
アクセス拒否エラー ..... 354
無効な認証情報とキーエラー ..... 355
署名がエラーと一致しない ..... 357
SSL 証明書のエラー ..... 358
無効な JSON エラー ..... 360
その他のリソース ..... 362
AWS CLI の例 ..... 363
ガイド付きコマンドの例 ..... 363
DynamoDB ..... 364
Amazon EC2 ..... 368

Amazon Glacier ... 388
IAM ... 394
Amazon S3 ... 398
Amazon SNS ... 419
コマンド例 ... 422
ACM ... 428
API ゲートウェイ ... 440
API Gateway HTTP と WebSocket API ... 508
API Gateway Management API ... 562
App Mesh ... 565
App Runner ... 610
AWS AppConfig ... 645
Application Auto Scaling ... 681
Application Discovery Service ... 699
Application Signals ... 705
AppRegistry ... 727
Athena ... 739
Auto Scaling ... 773
自動スケーリングプラン ... 845
AWS Backup ... 853
AWS Batch ... 859
AWS Budgets ... 874
Amazon Chime ... 885
Cloud Control API ... 932
AWS Cloud Map ... 938
AWS Cloud9 ... 975
CloudFormation ... 984
CloudFront ... 1049
Amazon CloudSearch ... 1157
CloudTrail ... 1158
CloudWatch ... 1176
CloudWatch Logs ... 1212
CloudWatch Network Monitoring ... 1218
CloudWatch Observability Access Monitor ... 1232
CloudWatch Observability Admin ... 1243
CloudWatch Synthetics ... 1249

CodeArtifact ..... 1268
CodeBuild ..... 1297
CodeCommit ..... 1363
CodeDeploy ..... 1439
CodeGuru Reviewer ..... 1481
CodePipeline ..... 1500
AWS CodeStar 通知 ..... 1533
CodeConnections ..... 1544
Amazon Cognito ID ..... 1553
Amazon Cognito ID プロバイダー ..... 1559
Amazon Comprehend ..... 1709
Amazon Comprehend Medical ..... 1848
AWS Config ..... 1884
Amazon Connect ..... 1908
AWS Cost and Usage Report ..... 1926
Cost Explorer サービス ..... 1928
Firehose ..... 1937
Amazon Data Lifecycle Manager ..... 1940
AWS Data Pipeline ..... 1946
DataSync ..... 1956
DAX ..... 1960
検出 ..... 1980
Device Farm ..... 1992
Direct Connect ..... 1997
Directory Service ..... 2049
Directory Service データ ..... 2052
AWS DMS ..... 2078
Amazon DocumentDB ..... 2123
DynamoDB ..... 2181
DynamoDB Streams ..... 2279
Amazon EC2 ..... 2286
Amazon EC2 Instance Connect ..... 2978
Amazon ECR ..... 2979
Amazon ECR Public ..... 3011
Amazon ECS ..... 3041
Amazon EFS ..... 3169

Amazon EKS ... 3177
Elastic Beanstalk ... 3277
Elastic Load Balancing - バージョン 1 ... 3308
Elastic Load Balancing - バージョン 2 ... 3336
ElastiCache ... 3391
MediaStore ... 3499
Amazon EMR ... 3517
Amazon EMR on EKS ... 3567
EventBridge ... 3568
EventBridge Pipes ... 3575
Firewall Manager ... 3583
AWS FIS ... 3593
Amazon GameLift Servers ... 3612
Amazon Glacier ... 3647
Global Accelerator ... 3670
AWS Glue ... 3709
GuardDuty ... 3732
AWS Health ... 3752
HealthImaging ... 3760
HealthLake ... 3788
HealthOmics ... 3802
IAM ... 3873
IAM Access Analyzer ... 4021
Image Builder ... 4058
Incident Manager ... 4100
Incident Manager Contacts ... 4123
Amazon Inspector ... 4147
AWS IoT ... 4196
Device Advisor ... 4383
AWS IoT data ... 4398
AWS IoT Events ... 4401
AWS IoT Events-Data ... 4428
AWS IoT Greengrass ... 4454
AWS IoT Greengrass V2 ... 4542
AWS IoT ジョブ SDK リリース ... 4569
AWS IoT SiteWise ... 4573

AWS IoT Things Graph ..... 4624
AWS IoT Wireless ..... 4652
Amazon IVS ..... 4690
Amazon IVS Chat ..... 4736
Amazon IVS Real-Time Streaming ..... 4749
Amazon Kendra ..... 4803
Kinesis ..... 4813
AWS KMS ..... 4832
Lake Formation ..... 4907
Lambda ..... 4959
License Manager ..... 5003
Lightsail ..... 5016
Macie ..... 5143
Amazon Managed Grafana ..... 5149
MediaConnect ..... 5151
MediaConvert ..... 5167
MediaLive ..... 5193
MediaPackage ..... 5199
MediaPackage VOD ..... 5214
MediaStore Data Plane ..... 5227
MediaTailor ..... 5233
MemoryDB ..... 5238
Amazon MSK ..... 5276
Network Flow Monitor ..... 5285
Network Manager ..... 5302
OpenSearch Service ..... 5341
組織 ..... 5355
AWS Outposts ..... 5394
AWS Payment Cryptography ..... 5398
AWS Payment Cryptography Data Plane ..... 5419
Amazon Pinpoint ..... 5429
Amazon Polly ..... 5452
AWS の料金表 ..... 5459
AWS Private CA ..... 5464
AWS Proton ..... 5472
Amazon RDS ..... 5484

Amazon RDS データサービス ..... 5685
Amazon RDS Performance Insights ..... 5690
Amazon Redshift ..... 5705
Amazon Rekognition ..... 5787
AWS RAM ..... 5864
Resource Explorer ..... 5889
Resource Groups ..... 5912
リソースグループタグ付け API ..... 5925
Route 53 ..... 5929
Route 53 ドメイン登録 ..... 5944
Route 53 プロファイル ..... 5970
Route 53 Resolver ..... 5983
Amazon S3 ..... 6028
Amazon S3 Control ..... 6125
Secrets Manager ..... 6141
Security Hub CSPM ..... 6171
Security Lake ..... 6251
AWS Serverless Application Repository ..... 6286
Service Catalog ..... 6288
サービスクォータ ..... 6321
Amazon SES ..... 6331
Shield ..... 6344
Signer ..... 6361
Snowball Edge ..... 6371
Amazon SNS ..... 6373
Amazon SQS ..... 6395
Storage Gateway ..... 6416
AWS STS ..... 6420
サポート ..... 6430
Amazon SWF ..... 6444
Systems Manager ..... 6460
Amazon Textract ..... 6639
Amazon Transcribe ..... 6650
Amazon Translate ..... 6694
Trusted Advisor ..... 6695
Verified Permissions ..... 6716

VPC Lattice ..... 6741
AWS WAF Classic ..... 6778
AWS WAF Classic Regional ..... 6784
AWS WAFV2 ..... 6790
WorkDocs ..... 6836
Amazon WorkMail ..... 6870
Amazon WorkMail メッセージフロー ..... 6895
WorkSpaces ..... 6897
X-Ray ..... 6913
Bash スクリプトの例 ..... 6931
AWS Batch ..... 6931
AWS Cloud Map ..... 6943
CloudFront ..... 6966
DynamoDB ..... 6974
Amazon EC2 ..... 7073
HealthImaging ..... 7231
IAM ..... 7240
AWS KMS ..... 7305
Lightsail ..... 7307
Amazon S3 ..... 7315
AWS STS ..... 7347
セキュリティ ..... 7351
データ保護 ..... 7352
データの暗号化 ..... 7353
ID とアクセス管理 ..... 7353
対象者 ..... 7354
アイデンティティによる認証 ..... 7354
ポリシーを使用したアクセス権の管理 ..... 7356
AWS のサービスと IAM の連携の仕組み ..... 7358
AWS ID とアクセスのトラブルシューティング ..... 7358
コンプライアンス検証 ..... 7360
レジリエンス ..... 7360
インフラストラクチャセキュリティ ..... 7361
最小 TLS バージョンの適用 ..... 7362
移行ガイド ..... 7363
CLI AWS 移行ツールを使用して破損を軽減する ..... 7363

アップグレードデバッグモード ..... 7364
AWS CLI V1-to-V2 移行ツール ..... 7364
アップグレードデバッグモードと AWS CLI V1-to-V2 移行ツールの選択 ..... 7365
このセクションのその他のトピック ..... 7368
新機能と変更点 ..... 7368
AWS CLI バージョン 2 の新機能 ..... 7368
AWS CLI バージョン 1 と AWS CLI バージョン 2 の間の重要な変更 ..... 7370
移行手順 ..... 7378
バージョン 1 をバージョン 2 に置き換える ..... 7378
サイドバイサイドのインストール ..... 7379
アップグレードデバッグモードの使用 ..... 7380
前提条件 ..... 7380
仕組み ..... 7380
制限 ..... 7384
アップグレードデバッグモードを設定する ..... 7386
AWS CLI V1-to-V2 移行ツールの使用 ..... 7386
仕組み ..... 7386
前提条件 ..... 7387
インストール ..... 7388
Usage ..... 7388
制限 ..... 7390
アンインストール ..... 7393
AWS CLI のインストールエラーとアンインストールエラーのトラブルシューティング ..... 7397
ドキュメント履歴 ..... 7398

# AWS Command Line Interface とはどのようなものですか。

AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS サービスとやり取りするためのオープンソースツールです。AWS CLI を使用すると、最小限の設定で、任意のターミナルプログラムのコマンドプロンプトから、ブラウザベースの AWS マネジメントコンソール で提供される機能と同等の機能を実装するコマンドを実行できます。

- Linux シェル - Linux または macOS でコマンドを実行するには bash、zsh、tcsh などの一般的なシェルプログラムを使用します。
- Windows コマンドライン - Windows では、Windows コマンドプロンプトまたは PowerShell でコマンドを実行します。
- リモート – PuTTY や SSH などのリモートターミナルプログラム、または AWS Systems Manager を使用して Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスでコマンドを実行します。

AWS マネジメントコンソール で使用できるすべての IaaS (infrastructure as a Service) AWS のアドミン、管理、およびアクセス機能は、AWS の API と AWS CLI でも使用できます。AWS で使用できる AWS マネジメントコンソール IaaS の新しい機能およびサービスは、開始時、または開始から 180 日以内に、API と CLI からも使用できます。

AWS CLI では、AWS のサービスのパブリック API に直接アクセスできます。AWS CLI を使用してサービスの機能を調べ、シェルスクリプトを開発してリソースを管理できます。低レベルの同等の API コマンドに加えて、複数の AWS サービスでは AWS CLI のカスタマイズを提供します。カスタマイズには、複雑な API によるサービスの使用を簡略化する高レベルのコマンドが含まれます。

## AWS CLI バージョン 2 について

AWS CLI バージョン 2 は、AWS CLI の最新メジャーバージョンであり、最新機能をすべてサポートしています。バージョン 2 で導入された一部の機能は、バージョン 1 との下位互換性がないため、これらの機能にアクセスするには、アップグレードする必要があります。バージョン 1 には、スクリプトを変更することが必要となる場合がある「互換性を損なう」変更があります。バージョン 2 の変更点の一覧については、「AWS CLI バージョン 2 の移行ガイド」をご参照ください。

AWS CLI バージョン 2 は、バンドルされたインストーラとしてのみインストールできます。パッケージマネージャーに含まれている場合もありますが、これらは AWS によって作成または管理されていないサポート対象外の非公式パッケージです。このガイドに記載されている公式の AWS CLI ディストリビューションポイントからのみ AWS をインストールすることを推奨します。

AWS CLI バージョン 2 をインストールするには、「the section called “インストール/更新”」を参照してください。

現在インストールされているバージョンを確認するには、以下のコマンドを使用します。

```
$ aws --version
aws-cli/2.27.41 Python/3.11.6 Linux/5.10.205-195.807.amzn2.x86_64 botocore/1.18.6
```

バージョン履歴については、GitHub の AWS CLI バージョン 2 の更新履歴を参照してください。

## SDK メジャーバージョンのメンテナンスとサポート

SDK メジャーバージョンのメンテナンスとサポート、およびその基になる依存関係については、「AWS SDK とツールのリファレンスガイド」で以下を参照してください。

- AWS SDK とツールのメンテナンスポリシー
- AWS SDK とツールのバージョンサポートマトリクス

## アマゾン ウェブ サービスについて

アマゾン ウェブ サービス (AWS) は、デベロッパーがアプリケーションの開発時に利用できるデジタルインフラストラクチャサービスの集合体です。サービスには、コンピューティング、ストレージ、データベース、およびアプリケーション同期 (メッセージングとキューイング) などがあります。AWS では従量制サービスモデルが採用されています。料金が発生するのは、ユーザー ( すなわちユーザのアプリケーション ) が実際に使用したサービスの分のみです。また、AWS をプロトタイピングと実験用のプラットフォームとして利用しやすくするため、AWS には無料利用枠も用意されています。この枠では、サービスを利用しても一定のレベル以下であれば無料です。AWS のコストと無料利用枠の詳細については、「AWS 無料利用枠の使用」を参照してください。AWS アカウントを取得するには、AWS のホームページを開き、[AWS アカウントの作成] を選択します。

## About the examples in the AWS CLI User Guide

本ガイドの AWS Command Line Interface (AWS CLI) 例は、以下の規則を使用してフォーマットされています。

- プロンプト – コマンドプロンプトは Linux プロンプトを使用し、($ ) として表示されます。Windows 固有のコマンドの場合、C:\> がプロンプトとして使用されます。コマンドを入力した場合はプロンプトを含めないでください。

- ディレクトリ – 特定のディレクトリからコマンドを実行する必要がある場合は、プロンプト記号の前にディレクトリ名が表示されます。
- ユーザー入力 – コマンドラインに入力するコマンドテキストは、**`user input`** としてフォーマットされます。
- 置き換え可能なテキスト – 選択したリソースの名前、またはコマンドに含める必要のある AWS のサービスによって生成された ID を含む変更可能なテキストで、*`replaceable text`* としてフォーマットされます。複数行のコマンドまたは特定のキーボード入力が必要なコマンドの場合、キーボードコマンドも置き換え可能なテキストとして表示できます。
- 出力 – AWS のサービスによって返される出力はユーザー入力の下に表示され、`computer output` としてフォーマットされます。

以下の **`aws configure`** コマンド例は、ユーザー入力、置き換え可能なテキスト、および出力を表しています。

1. コマンドラインに **`aws configure`** を入力し、Enter キーを押します。
2. AWS CLI はテキスト行を出力し、追加情報の入力を求めるプロンプトを表示します。
3. 各アクセスキーを順に入力して、[Enter] キーを押します。
4. その後、表示されている形式で AWS リージョン名を入力して Enter キーを押し、最後に Enter キーをもう一度押して出力形式の設定をスキップします。
5. 最後の Enter コマンドは、その行にユーザー入力がないため、置き換え可能なテキストとして表示されます。

```
$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: ENTER
```

次の例は、簡単なコマンドと出力を示しています。この例を使用するには、コマンドのフルテキスト (プロンプトの後の強調表示されたテキスト) を入力し、Enter キーを押します。セキュリティグループ名 *`my-sg`* は、目的のセキュリティグループ名に置き換えることができます。JSON ドキュメントは中括弧を含めて出力です。CLI を TEXT または TABLE 形式で出力するように設定した場合、出力は異なる形式になります。JSON がデフォルトの出力形式です。

```
$ aws ec2 create-security-group --group-name my-sg --description "My security group"
```

```
{
    "GroupId": "sg-903004f8"
}
```

# AWS CLI に関する追加のドキュメントとリソース

## AWS CLI ドキュメントとリソース

AWS CLI を使用する際、本ユーザーガイドに加えて、以下のオンラインリソースも役に立ちます。

- AWS CLI バージョン 2 リファレンスガイド
- AWS CLI Bash スクリプティングコード例リポジトリ。オープンソースの bash スクリプティングの例。Bash スクリプトのサンプルは GitHub の AWS コード例リポジトリでホストされています。
- AWS CLI GitHub リポジトリ。GitHub の AWS CLI に対してソースコードを表示し、フォークすることができます。GitHub のユーザーコミュニティに参加して、フィードバックの提供、機能のリクエスト、および独自の貢献を行ってください。これには、AWS CLI ドキュメントのコマンド例の表示と提供が含まれます。
- AWS CLI エイリアス例リポジトリ GitHub で AWS CLI エイリアスの例を表示し、フォークすることができます。
- AWS CLI version 2 Changelog

## その他の AWS SDK とツール

ユースケースによっては、AWS SDK のいずれか、またはニーズにより適合するツールを使用することをお勧めします。

- AWSSDK とツールのリファレンスガイド
- AWS SDK for C++
- AWS SDK for Go
- AWS SDK for Java
- AWS SDK for JavaScript
- AWS SDK for Kotlin
- AWS SDK for .NET
- AWS SDK for Python (Boto)

- AWS SDK for PHP
- AWS Tools for PowerShell
- AWS SDK for Ruby
- AWS SDK for Rust
- AWS SDK for SAP ABAP
- AWS SDK for Swift
- AWS Amplify

# AWS CLI の開始方法

この章では、AWS Command Line Interface (AWS CLI) のバージョン 2 の使用を開始する手順と、関連する手順へのリンクを示します。

1. すべての前提条件を満たす - AWS CLI で AWS サービスにアクセスするには、少なくとも AWS アカウント および IAM 認証情報が必要です。AWS アカウントのセキュリティを強化するため、ルートアカウントの認証情報を使用しないことをお勧めします。AWS で実行するタスクへのアクセス認証情報を提供するには、最小特権を持つユーザーを作成する必要があります。
2. 次のいずれかの方法を使用して、AWS CLI をインストールするか、アクセス許可を取得します。
   - (推奨) the section called “インストール/更新”。
   - the section called “過去のリリース”。特定バージョンのインストールは、チームで特定バージョンのツールが必要な場合に行います。
   - the section called “ソースからのビルドとインストール”。GitHub ソースからの AWS CLI の構築は、構築済みのインストーラで直接サポートされていないプラットフォームで作業するお客様が主に使用する、より詳細な方法です。
   - the section called “Amazon ECR Public/Docker”.
   - AWS CloudShell を使用して、お使いのブラウザから AWS コンソールの AWS CLI バージョン 2 にアクセスする。詳細については AWS CloudShell ユーザーガイド を参照してください。
3. AWS CLI にアクセスできるようになったら、初回使用に必要な IAM 認証情報で AWS CLI を設定します。

> **インストーラまたは設定エラーのトラブルシューティング**
>
> AWS CLI のインストール、アンインストール、または設定を行った後に問題が発生した場合は、「the section called “エラーのトラブルシューティング”」を参照してください。

トピック


- AWS CLI バージョン 2 を使用するための前提条件
- AWS CLI の最新バージョンのインストールまたは更新
- 過去にリリースされた AWS CLI バージョン 2 をインストールする
- ソースからの AWS CLI のビルドとインストール
- AWS CLI に対して公式の Amazon ECR Public イメージまたは Docker イメージを実行する

- のセットアップAWS CLI

# AWS CLI バージョン 2 を使用するための前提条件

AWS CLI を使用して AWS のサービスにアクセスするには、AWS アカウントおよび IAM 認証情報または IAM Identity Centerの認証情報が必要です。AWS CLIコマンドを実行する場合、AWS CLI ではそれらの AWS 認証情報にアクセスする必要があります。AWS アカウントのセキュリティを強化するために、ルートユーザーまたは IAM ユーザーを使用するときは、有効期間の短い認証情報のみを使用することを推奨します。AWS で実行するタスクへのアクセス認証情報を提供するには、最小特権を持つユーザーを作成する必要があります。ベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「セキュリティのベストプラクティス」を参照してください。

トピック

- IAM または IAM Identity Center 管理アカウントを作成する
- 次のステップ

## IAM または IAM Identity Center 管理アカウントを作成する

AWS CLI を設定する前に、IAM または IAM アイデンティティセンターのアカウントを作成する必要があります。

アカウント作成オプション

| 認証情報を管理する方法を選択する | まで | アカウントを作成する方法 | アカウントへのプログラムによるアクセスを設定する方法 |
|---|---|---|---|
| AWS マネジメントコンソールの認証情報 | 最初のアカウント設定時に作成されたルートユーザー、IAM ユーザー、または ID プロバイダーからのフェデレーティッド ID に対応する短期の認証情報を使用します。 | https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開き、オンラインの指示に従います。 | 追加のステップは必要ありません。AWS アカウントで AWS CLI にサインインするには、「コンソール認証情報を使用して AWS ローカル開発にログインする」を参照してください。 |

| 認証情報を管理する方法を選択する | まで | アカウントを作成する方法 | アカウントへのプログラムによるアクセスを設定する方法 |
|---|---|---|---|
| IAM アイデンティティセンター | 短期の認証情報を使用して AWS にアクセスします。 | 手順については、「AWS IAM Identity Center ユーザーガイド」の「開始方法」を参照してください。 | 「AWS IAM Identity Center ユーザーガイド」で使用するように設定して、プログラムによるアクセスを設定します。 |
| AWS Identity and Access Management<br><br>(非推奨) | 長期の認証情報を使用して AWS サービスにアクセスします。 | 「IAM ユーザーガイド」の「緊急アクセス用を作成する」の手順に従います。 | 「IAM ユーザーガイド」の「ユーザーのアクセスキーを管理する」の手順に従って、プログラムによるアクセスを設定します。 |

## 次のステップ

AWS アカウント および IAM 認証情報の作成後、AWS CLI を使用するには次のいずれかを実行します。

- お使いのコンピュータに AWS CLI バージョン 2 の最新リリースをインストールする。
- お使いのコンピュータに AWS CLI バージョン 2 の過去のリリースをインストールする。
- Docker イメージを使用して、お使いのコンピュータから AWS CLI バージョン 2 にアクセスする。
- AWS CloudShell を使用して、お使いのブラウザから AWS コンソールの AWS CLI バージョン 2 にアクセスする。詳細については、AWS CloudShell ユーザーガイドを参照してください。

# AWS CLI の最新バージョンのインストールまたは更新

このトピックでは、サポートされているオペレーティングシステムに AWS Command Line Interface (AWS CLI) の最新リリースをインストールまたは更新する方法について説明します。AWS CLI の最新リリースについては、GitHub の「AWS CLI version 2 Changelog」を参照してください。

AWS CLI の過去のリリースをインストールするには、「the section called “過去のリリース”」を参照してください。アンインストール手順については、「アンインストール」を参照してください。

> **Important**
>
> AWS CLI バージョン 1 と 2 では同じ aws コマンド名が使用されます。AWS CLI バージョン 1 を以前にインストールしている場合については、「AWS CLI バージョン 2 の移行ガイド」を参照してください。

トピック


- AWS CLI のインストールと更新の手順
- AWS CLI のインストールエラーとアンインストールエラーのトラブルシューティング
- 次のステップ


## AWS CLI のインストールと更新の手順

インストール手順については、お使いのオペレーティングシステムのセクションを展開します。

Linux

インストールと更新の要件

- ダウンロードしたパッケージを抽出または解凍できる必要があります。オペレーティングシステムに組み込み unzip コマンドがない場合は、同等のコマンドを使用します。
- AWS CLI では glibc、groff、および less を使用します。これらは、Linux のほとんどの主要なディストリビューションにデフォルトで含まれています。
- AWS CLI は、CentOS、Fedora、Ubuntu、Amazon Linux 1、Amazon Linux 2、Amazon Linux 2023、および Linux ARM の最近のディストリビューションの 64 ビットバージョンでサポートされています。
- snap 以外のサードパーティーのリポジトリは AWS で管理されていないため、そうしたリポジトリに AWS CLI の最新バージョンが含まれていることを保証できません。

AWS CLI をインストールまたは更新する

> **Warning**
>
> Amazon Linux でのアップデートが初めての場合、AWS CLI の最新バージョンをインストールするには、次のコマンドを使用して、プリインストールされている yum バージョンをアンインストールする必要があります。
>
> ```
> $ sudo yum remove awscli
> ```
>
> AWS CLI の yum インストールが削除されたら、以下に示す Linux のインストール手順に従ってください。

AWS CLI をインストールするには、次のいずれかの方法を使用します。

- コマンドラインインストーラは、インストールするバージョンを指定できるため、バージョン管理に適したオプションです。このオプションは自動更新されないため、更新するたびに新しいインストーラをダウンロードして以前のバージョンを上書きする必要があります。
- 公式にサポートされている **snap** パッケージは、snap パッケージが自動的に更新されるため、常に最新バージョンの AWS CLI を使用するのに適したオプションです。AWS CLI のマイナーバージョンを選択するための組み込みサポートはないため、チームがバージョンを固定する必要がある場合には最適なインストール方法ではありません。

Command line installer - Linux x86 (64-bit)

AWS CLI の現在のインストールを更新するには、更新するたびに新しいインストーラをダウンロードして以前のバージョンを上書きします。AWS CLI を Linux にインストールするには、コマンドラインから以下の手順を実行します。

基本的なインストールを提供する、1 つのコピーアンドペーストグループでの簡単なインストール手順を次に示します。ガイド付き手順については、次のステップを参照してください。

> **Note**
>
> (オプション) 次のコマンドブロックは、ダウンロードの整合性を最初に検証せずに AWS CLI をダウンロードしてインストールします。ダウンロードの整合性を検証するには、以下の詳しい手順に従ってください。

AWS CLI をインストールするには、次のコマンドを実行します。

```
$ curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"
unzip awscliv2.zip
sudo ./aws/install
```

AWS CLI の現在のインストールを更新するには、既存のシンボリックリンクとインストーラの情報を追加して `--bin-dir`、`--install-dir`、および `--update` パラメータで `install` コマンドを作成します。次のコマンドブロックは、*`/usr/local/bin`* のサンプルのシンボリックリンクと *`/usr/local/aws-cli`* のサンプルのインストーラの場所を使用して、現在のユーザーに対し AWS CLI をローカルにインストールします。

```
$ curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"
unzip awscliv2.zip
sudo ./aws/install --bin-dir /usr/local/bin --install-dir /usr/local/aws-cli --
update
```

ガイド付きインストールのステップ

1. 次のいずれかの方法でインストールファイルをダウンロードします。

   - **`curl`** コマンドの使用 – `-o` オプションは、ダウンロードしたパッケージを書き込むファイル名を指定します。以下のコマンドの例のオプションを使用すると、ダウンロードしたファイルが現在のディレクトリにローカル名 `awscliv2.zip` で書き込まれます。

     ```
     $ curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o
      "awscliv2.zip"
     ```

   - URL からのダウンロード - ブラウザでインストーラをダウンロードするには、次の URL を使用します。https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip

2. (オプション) ダウンロードした zip ファイルの整合性を確認する

   上述のステップで、AWS CLI のインストーラパッケージ `.zip` を手動でダウンロードすることを選択した場合、以下の手順で GnuPG ツールを使用して署名を確認できます。

   AWS CLI インストーラパッケージの `.zip` ファイルは、PGP 署名を使用して暗号化で署名されます。ファイルの破損や変更がある場合、この検証は失敗します。その場合、インストールを続行しないでください。

a. ご利用のパッケージマネージャーを使用し、gpg コマンドをダウンロードしてインストールします。GnuPG の詳細については、GnuPG のウェブサイトを参照してください。

b. パブリックキーファイルを作成するには、テキストファイルを作成し、次のテキストに貼り付けます。

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBF2Cr7UBEADJZHcgusOJl7ENSyumXh85z0TRV0xJorM2B/JL0kHOyigQluUG
ZMLhENaG0bYatdrKP+3H91lvK050pXwnO/R7fB/FSTouki4ciIx5OuLlnJZIxSzx
PqGl0mkxImLNbGWoi6Lto0LYxqHN2iQtzlwTVmq9733zd3XfcXrZ3+LblHAgEt5G
TfNxEKJ8soPLyWmwDH6HWCnjZ/aIQRBTIQ05uVeEoYxSh6wOai7ss/KveoSNBbYz
gbdzoqI2Y8cgH2nbfgp3DSasaLZEdCSsIsK1u05CinE7k2qZ7KgKAUIcT/cR/grk
C6VwsnDU0OUCideXcQ8WeHutqvgZH1JgKDbznoIzeQHJD238GEu+eKhRHcz8/jeG
94zkcgJOz3KbZGYMiTh277Fvj9zzvZsbMBCedV1BTg3TqgvdX4bdkhf5cH+7NtWO
lrFj6UwAsGukBTAOxC0l/dnSmZhJ7Z1KmEWilro/gOrjtOxqRQutlIqG22TaqoPG
fYVN+en3Zwbt97kcgZDwqbuykNt64oZWc4XKCa3mprEGC3IbJTBFqglXmZ7l9ywG
EEUJYOlb2XrSuPWml39beWdKM8kzr1OjnlOm6+lpTRCBfo0wa9F8YZRhHPAkwKkX
XDeOGpWRj4ohOx0d2GWkyV5xyN14p2tQOCdOODmz80yUTgRpPVQUtOEhXQARAQAB
tCFBV1MgQ0xJIFRlYW0gPGF3cy1jbGlAYW1hem9uLmNvbT6JAlQEEwEIAD4CGwMF
CwkIBwIGFQoJCAsCBBYCAwECHgECF4AWIQT7Xbd/1cEYuAURraimMQrMRnJHXAUC
aGveYQUJDMpiLAAKCRCmMQrMRnJHXKBYD/9Ab0qQdGiO5hObchG8xh8Rpb4Mjyf6
0JrVo6m8GNjNj6BHkSc8fuTQJ/FaEhaQxj3pjZ3GXPrXjIIVChmICLlFuRXYzrXc
Pw0lniybypsZEVai5kO0tCNBCCFuMN9RsmmRG8mf7lC4FSTbUDmxG/QlYK+0IV/l
uJkzxWa+rySkdpm0JdqumjegNRgObdXHAQDWlubWQHWyZyIQ2B4U7AxqSpcdJp6I
S4Zds4wVLd1WE5pquYQ8vS2cNlDm4QNg8wTj58e3lKN47hXHMIb6CHxRnb947oJa
pg189LLPR5koh+EorNkA1wu5mAJtJvy5YMsppy2y/kIjp3lyY6AmPT1posgGk70Z
CmToEZ5rbd7ARExtlh76A0cabMDFlEHDIK8RNUOSRr7L64+KxOUegKBfQHb9dADY
qqiKqpCbKgvtWlds909Ms74JBgr2KwZCSY1HaOxnIr4CY43QRqAq5YHOay/mU+6w
hhmdF18vpyK0vfkvvGresWtSXbag7Hkt3XjaEw76BzxQH21EBDqU8WJVjHgU6ru+
DJTs+SxgJbaT3hb/vyjlw0lK+hFfhWKRwgOXH8vqducF95NRSUxtS4fpqxWVaw3Q
V2OWSjbne99A5EPEySzryFTKbMGwaTlAwMCwYevt4YT6eb7NmFhTx0Fis4TalUs+
j+c7Kg92pDx2uQ==
=OBAt
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

参考までに、パブリックキーの詳細を以下に示します。

```
Key ID:          A6310ACC4672475C
Type:            RSA
Size:            4096/4096
```

```
Created:          2019-09-18
Expires:          2026-07-07
User ID:          AWS CLI Team <aws-cli@amazon.com>
Key fingerprint:  FB5D B77F D5C1 18B8 0511  ADA8 A631 0ACC 4672 475C
```

c. 次のコマンドで AWS CLI パブリックキーをインポートします。*public-key-file-name* は、作成したパブリックキーのファイル名に置き換えます。

```
$ gpg --import public-key-file-name
gpg: /home/username/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key A6310ACC4672475C: public key "AWS CLI Team <aws-cli@amazon.com>"
 imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:               imported: 1
```

d. ダウンロードしたパッケージの AWS CLI 署名ファイルをダウンロードします。これは、対応する .zip ファイルと同じパスと名前を持っていますが、拡張子は .sig です。次の例では、現在のディレクトリに awscliv2.sig という名前のファイルとして保存します。

AWS CLI の最新バージョンの場合は、次のコマンドブロックを使用します。

```
$ curl -o awscliv2.sig https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-
x86_64.zip.sig
```

e. 署名を検証し、.sig ファイル名と .zip ファイル名の両方をパラメータとして gpg コマンドに渡します。

```
$ gpg --verify awscliv2.sig awscliv2.zip
```

出力は以下の例のようになります。

```
gpg: Signature made Mon Nov  4 19:00:01 2019 PST
gpg:                using RSA key FB5D B77F D5C1 18B8 0511 ADA8 A631 0ACC
 4672 475C
gpg: Good signature from "AWS CLI Team <aws-cli@amazon.com>" [unknown]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the
 owner.
Primary key fingerprint: FB5D B77F D5C1 18B8 0511  ADA8 A631 0ACC 4672 475C
```

> **Important**
>
> 出力内の警告は予想されており、問題を示すものではありません。これは、個人用の PGP キー (持っている場合) と AWS CLI PGP キーの間に信頼チェーンがないために表示されます。詳細については、「信用の輪 (Web of Trust)」を参照してください。

3. インストーラを解凍します。Linux ディストリビューションに組み込み unzip コマンドがない場合は、同等のコマンドを使用して解凍します。次のコマンド例では、パッケージを解凍し、現在のディレクトリの下に aws という名前のディレクトリを作成します。

```
$ unzip awscliv2.zip
```

> **Note**
>
> 以前のバージョンからアップデートする場合、unzip コマンドでは、既存のファイルを上書きするように求められます。スクリプトのオートメーションなどでこのプロンプトをスキップする場合は、unzip の -u 更新フラグを使用します。このフラグは、既存のファイルを自動的に更新し、必要に応じて新しいファイルを作成します。
>
> ```
> $ unzip -u awscliv2.zip
> ```

4. インストールプログラムを実行します。インストールコマンドは、新しく解凍された install ディレクトリにある aws という名前のファイルを使用します。デフォルトでは、すべてのファイルが /usr/local/aws-cli にインストールされ、シンボリックリンクが /usr/local/bin に作成されます。コマンドには、これらのディレクトリへの書き込み権限を付与するための sudo が含まれます。

```
$ sudo ./aws/install
```

すでに書き込み権限を持つディレクトリを指定した場合は、sudo なしでインストールできます。次の install コマンド用の手順を使用して、インストール場所を指定します。

- -i および -b パラメータに指定するパス内のボリューム名やディレクトリ名に、スペース文字などの空白文字が含まれないことを確認します。スペースが含まれていると、インストールは失敗します。

- `--install-dir`または `-i` — このオプションは、すべてのファイルのコピー先ディレクトリを指定します。

  デフォルト値は `/usr/local/aws-cli` です。

- `--bin-dir`または `-b` — このオプションは、インストールディレクトリのメインawsプログラムが、指定されたパスのファイルawsにシンボル的にリンクされることを指定します。指定したディレクトリへの書き込み権限が必要です。パスにすでに存在するディレクトリへのシンボリックリンクを作成すると、インストールディレクトリをユーザーの $PATH 変数に追加する必要がなくなります。

  デフォルト値は `/usr/local/bin` です。

```
$ ./aws/install -i /usr/local/aws-cli -b /usr/local/bin
```

> **Note**
>
> AWS CLI の現在のインストールを更新するには、既存のシンボリックリンクとインストーラの情報を追加して `--update` パラメータで `install` コマンドを作成します。
>
> ```
> $ sudo ./aws/install --bin-dir /usr/local/bin --install-dir /usr/local/aws-cli --update
> ```
>
> 既存のシンボリックリンクとインストールディレクトリを検索するには、次の手順に従います。
>
> 1. `which` コマンドを使用して、シンボリックリンクを見つけます。これにより、`--bin-dir` パラメータで使用するパスが指定されます。
>
>    ```
>    $ which aws
>    /usr/local/bin/aws
>    ```
>
> 2. `ls` コマンドを使用して、シンボリックリンクが指すディレクトリを見つけます。これにより、`--install-dir` パラメータで使用するパスが指定されます。
>
>    ```
>    $ ls -l /usr/local/bin/aws
>    ```

```
lrwxrwxrwx 1 ec2-user ec2-user 49 Oct 22 09:49 /usr/local/bin/aws -> /
usr/local/aws-cli/v2/current/bin/aws
```

5. 以下のコマンドを使用して、インストールを確認します。

```
$ aws --version
aws-cli/2.27.41 Python/3.11.6 Linux/5.10.205-195.807.amzn2.x86_64
```

aws コマンドが見つからない場合は、端末を再起動するか、「the section called “エラーのトラブルシューティング”」のトラブルシューティングに従ってください。

### Command line - Linux ARM

AWS CLI の現在のインストールを更新するには、更新するたびに新しいインストーラをダウンロードして以前のバージョンを上書きします。AWS CLI を Linux にインストールするには、コマンドラインから以下の手順を実行します。

基本的なインストールを提供する、1 つのコピーアンドペーストグループでの簡単なインストール手順を次に示します。ガイド付き手順については、次のステップを参照してください。

> **Note**
>
> (オプション) 次のコマンドブロックは、ダウンロードの整合性を最初に検証せずに AWS CLI をダウンロードしてインストールします。ダウンロードの整合性を検証するには、以下の詳しい手順に従ってください。

AWS CLI をインストールするには、次のコマンドを実行します。

```
$ curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-aarch64.zip" -o "awscliv2.zip"
unzip awscliv2.zip
sudo ./aws/install
```

AWS CLI の現在のインストールを更新するには、既存のシンボリックリンクとインストーラの情報を追加して `--bin-dir`、`--install-dir`、および `--update` パラメータで `install` コマンドを作成します。以下のコマンドブロックでは */usr/local/bin* のシンボリックリンクと */usr/local/aws-cli* のインストーラの場所の例を使用しています。

```
$ curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-aarch64.zip" -o "awscliv2.zip"
```

```
unzip awscliv2.zip
sudo ./aws/install --bin-dir /usr/local/bin --install-dir /usr/local/aws-cli --
update
```

ガイド付きインストールのステップ

1. 次のいずれかの方法でインストールファイルをダウンロードします。

   - **curl** コマンドの使用 – -o オプションは、ダウンロードしたパッケージを書き込むファイル名を指定します。以下のコマンドの例のオプションを使用すると、ダウンロードしたファイルが現在のディレクトリにローカル名 awscliv2.zip で書き込まれます。

     ```
     $ curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-aarch64.zip" -o
      "awscliv2.zip"
     ```

   - URL からのダウンロード - ブラウザでインストーラをダウンロードするには、次の URL を使用します。https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-aarch64.zip

2. (オプション) ダウンロードした zip ファイルの整合性を確認する

   上述のステップで、AWS CLI のインストーラパッケージ .zip を手動でダウンロードすることを選択した場合、以下の手順で GnuPG ツールを使用して署名を確認できます。

   AWS CLI インストーラパッケージの .zip ファイルは、PGP 署名を使用して暗号化で署名されます。ファイルの破損や変更がある場合、この検証は失敗します。その場合、インストールを続行しないでください。

   a. ご利用のパッケージマネージャーを使用し、gpg コマンドをダウンロードしてインストールします。GnuPG の詳細については、GnuPG のウェブサイトを参照してください。

   b. パブリックキーファイルを作成するには、テキストファイルを作成し、次のテキストに貼り付けます。

      ```
      -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

      mQINBF2Cr7UBEADJZHcgusOJl7ENSyumXh85z0TRV0xJorM2B/JL0kHOyigQluUG
      ZMLhENaG0bYatdrKP+3H91lvK050pXwnO/R7fB/FSTouki4ciIx5OuLlnJZIxSzx
      PqGl0mkxImLNbGWoi6Lto0LYxqHN2iQtzlwTVmq9733zd3XfcXrZ3+LblHAgEt5G
      TfNxEKJ8soPLyWmwDH6HWCnjZ/aIQRBTIQ05uVeEoYxSh6wOai7ss/KveoSNBbYz
      gbdzoqI2Y8cgH2nbfgp3DSasaLZEdCSsIsK1u05CinE7k2qZ7KgKAUIcT/cR/grk
      C6VwsnDU0OUCideXcQ8WeHutqvgZH1JgKDbznoIzeQHJD238GEu+eKhRHcz8/jeG
      ```

```
94zkcgJOz3KbZGYMiTh277Fvj9zzvZsbMBCedV1BTg3TqgvdX4bdkhf5cH+7NtWO
lrFj6UwAsGukBTAOxC0l/dnSmZhJ7Z1KmEWilro/gOrjtOxqRQutlIqG22TaqoPG
fYVN+en3Zwbt97kcgZDwqbuykNt64oZWc4XKCa3mprEGC3IbJTBFqglXmZ7l9ywG
EEUJYOlb2XrSuPWml39beWdKM8kzr1OjnlOm6+lpTRCBfo0wa9F8YZRhHPAkwKkX
XDeOGpWRj4ohOx0d2GWkyV5xyN14p2tQOCdOODmz80yUTgRpPVQUtOEhXQARAQAB
tCFBV1MgQ0xJIFRlYW0gPGF3cy1jbGlAYW1hem9uLmNvbT6JAlQEEwEIAD4CGwMF
CwkIBwIGFQoJCAsCBBYCAwECHgECF4AWIQT7Xbd/1cEYuAURraimMQrMRnJHXAUC
aGveYQUJDMpiLAAKCRCmMQrMRnJHXKBYD/9Ab0qQdGiO5hObchG8xh8Rpb4Mjyf6
0JrVo6m8GNjNj6BHkSc8fuTQJ/FaEhaQxj3pjZ3GXPrXjIIVChmICLlFuRXYzrXc
Pw0lniybypsZEVai5kO0tCNBCCFuMN9RsmmRG8mf7lC4FSTbUDmxG/QlYK+0IV/l
uJkzxWa+rySkdpm0JdqumjegNRgObdXHAQDWlubWQHWyZyIQ2B4U7AxqSpcdJp6I
S4Zds4wVLd1WE5pquYQ8vS2cNlDm4QNg8wTj58e3lKN47hXHMIb6CHxRnb947oJa
pg189LLPR5koh+EorNkA1wu5mAJtJvy5YMsppy2y/kIjp3lyY6AmPT1posgGk70Z
CmToEZ5rbd7AREXtlh76A0cabMDFlEHDIK8RNUOSRr7L64+KxOUegKBfQHb9dADY
qqiKqpCbKgvtWlds909Ms74JBgr2KwZCSY1HaOxnIr4CY43QRqAq5YHOay/mU+6w
hhmdF18vpyK0vfkvvGresWtSXbag7Hkt3XjaEw76BzxQH21EBDqU8WJVjHgU6ru+
DJTs+SxgJbaT3hb/vyjlw0lK+hFfhWKRwgOXH8vqducF95NRSUxtS4fpqxWVaw3Q
V2OWSjbne99A5EPEySzryFTKbMGwaTlAwMCwYevt4YT6eb7NmFhTx0Fis4TalUs+
j+c7Kg92pDx2uQ==
=OBAt
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

参考までに、パブリックキーの詳細を以下に示します。

```
Key ID:           A6310ACC4672475C
Type:             RSA
Size:             4096/4096
Created:          2019-09-18
Expires:          2026-07-07
User ID:          AWS CLI Team <aws-cli@amazon.com>
Key fingerprint:  FB5D B77F D5C1 18B8 0511  ADA8 A631 0ACC 4672 475C
```

c. 次のコマンドで AWS CLI パブリックキーをインポートします。*public-key-file-name* は、作成したパブリックキーのファイル名に置き換えます。

```
$ gpg --import public-key-file-name
gpg: /home/username/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key A6310ACC4672475C: public key "AWS CLI Team <aws-cli@amazon.com>"
 imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:               imported: 1
```

d. ダウンロードしたパッケージの AWS CLI 署名ファイルをダウンロードします。これは、対応する .zip ファイルと同じパスと名前を持っていますが、拡張子は .sig です。次の例では、現在のディレクトリに awscliv2.sig という名前のファイルとして保存します。

AWS CLI の最新バージョンの場合は、次のコマンドブロックを使用します。

```
$ curl -o awscliv2.sig https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-
aarch64.zip.sig
```

e. 署名を検証し、.sig ファイル名と .zip ファイル名の両方をパラメータとして gpg コマンドに渡します。

```
$ gpg --verify awscliv2.sig awscliv2.zip
```

出力は以下の例のようになります。

```
gpg: Signature made Mon Nov  4 19:00:01 2019 PST
gpg:                using RSA key FB5D B77F D5C1 18B8 0511 ADA8 A631 0ACC
 4672 475C
gpg: Good signature from "AWS CLI Team <aws-cli@amazon.com>" [unknown]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the
 owner.
Primary key fingerprint: FB5D B77F D5C1 18B8 0511  ADA8 A631 0ACC 4672 475C
```

> **Important**
>
> 出力内の警告は予想されており、問題を示すものではありません。これは、個人用の PGP キー (持っている場合) と AWS CLI PGP キーの間に信頼チェーンがないために表示されます。詳細については、「信用の輪 (Web of Trust)」を参照してください。

3. インストーラを解凍します。Linux ディストリビューションに組み込み unzip コマンドがない場合は、同等のコマンドを使用して解凍します。次のコマンド例では、パッケージを解凍し、現在のディレクトリの下に aws という名前のディレクトリを作成します。

```
$ unzip awscliv2.zip
```

> **Note**
>
> 以前のバージョンからアップデートする場合、unzip コマンドでは、既存のファイルを上書きするように求められます。スクリプトのオートメーションなどでこのプロンプトをスキップする場合は、unzip の -u 更新フラグを使用します。このフラグは、既存のファイルを自動的に更新し、必要に応じて新しいファイルを作成します。
>
> ```
> $ unzip -u awscliv2.zip
> ```

4. インストールプログラムを実行します。インストールコマンドは、新しく解凍された install ディレクトリにある aws という名前のファイルを使用します。デフォルトでは、すべてのファイルが /usr/local/aws-cli にインストールされ、シンボリックリンクが /usr/local/bin に作成されます。コマンドには、これらのディレクトリへの書き込み権限を付与するための sudo が含まれます。

   ```
   $ sudo ./aws/install
   ```

   すでに書き込み権限を持つディレクトリを指定した場合は、sudo なしでインストールできます。次の install コマンド用の手順を使用して、インストール場所を指定します。

   - -i および -b パラメータに指定するパス内のボリューム名やディレクトリ名に、スペース文字などの空白文字が含まれないことを確認します。スペースが含まれていると、インストールは失敗します。
   - --install-dirまたは -i — このオプションは、すべてのファイルのコピー先ディレクトリを指定します。

     デフォルト値は /usr/local/aws-cli です。
   - --bin-dirまたは -b — このオプションは、インストールディレクトリのメインawsプログラムが、指定されたパスのファイルawsにシンボル的にリンクされることを指定します。指定したディレクトリへの書き込み権限が必要です。パスにすでに存在するディレクトリへのシンボリックリンクを作成すると、インストールディレクトリをユーザーの $PATH 変数に追加する必要がなくなります。

     デフォルト値は /usr/local/bin です。

```
$ ./aws/install -i /usr/local/aws-cli -b /usr/local/bin
```

> **Note**
>
> AWS CLI の現在のインストールを更新するには、既存のシンボリックリンクとインストーラの情報を追加して `--update` パラメータで `install` コマンドを作成します。
>
> ```
> $ sudo ./aws/install --bin-dir /usr/local/bin --install-dir /usr/local/aws-cli --update
> ```
>
> 既存のシンボリックリンクとインストールディレクトリを検索するには、次の手順に従います。
>
> 1. `which` コマンドを使用して、シンボリックリンクを見つけます。これにより、`--bin-dir` パラメータで使用するパスが指定されます。
>
>    ```
>    $ which aws
>    /usr/local/bin/aws
>    ```
>
> 2. `ls` コマンドを使用して、シンボリックリンクが指すディレクトリを見つけます。これにより、`--install-dir` パラメータで使用するパスが指定されます。
>
>    ```
>    $ ls -l /usr/local/bin/aws
>    lrwxrwxrwx 1 ec2-user ec2-user 49 Oct 22 09:49 /usr/local/bin/aws -> /usr/local/aws-cli/v2/current/bin/aws
>    ```

5. 以下のコマンドを使用して、インストールを確認します。

```
$ aws --version
aws-cli/2.27.41 Python/3.11.6 Linux/5.10.205-195.807.amzn2.x86_64
```

aws コマンドが見つからない場合は、端末を再起動するか、「the section called “エラーのトラブルシューティング”」のトラブルシューティングに従ってください。

### Snap package

snap では、AWS CLI の公式 AWS サポートバージョンを提供しています。常に最新バージョンの AWS CLI をシステムにインストールしておきたい場合は、自動更新される snap パッケージならばそれが可能です。AWS CLI のマイナーバージョンを選択するための組み込みサポートはないため、チームがバージョンを固定する必要がある場合には最適なインストール方法ではありません。AWS CLI の特定のマイナーバージョンをインストールする場合は、コマンドラインインストーラの使用をお勧めします。

1. Linux プラットフォームに snap がまだインストールされていない場合は、プラットフォームに snap をインストールします。

   a. snap のインストールの詳細については、Snap ドキュメントの「Installing the daemon」を参照してください。

   b. PATH 変数が正しく更新されるように、システムの再起動が必要な場合があります。インストールに問題がある場合は、「Snap ドキュメント」の「一般的な問題を修正する」のステップに従います。

   c. snap が正しくインストールされていることを確認するには、次のコマンドを実行します。

   ```
   $ snap version
   ```

2. 次の snap install コマンドを AWS CLI に対して実行します。

   ```
   $ snap install aws-cli --classic
   ```

   アクセス許可によっては、コマンドに sudo を追加することが必要な場合があります。

   ```
   $ sudo snap install aws-cli --classic
   ```

   > **Note**
   >
   > AWS CLI のスナップリポジトリ (追加の snap 手順を含む) を表示するには、Canonical Snapcraft ウェブサイトの「aws-cli」ページを参照してください。

3. AWS CLI が正しくインストールされたことを確認します。

   ```
   $ aws --version
   ```

```
aws-cli/2.27.41 Python/3.11.6 Linux/5.10.205-195.807.amzn2.x86_64
```

エラーが表示される場合は、「AWS CLI のエラーのトラブルシューティング」を参照してください。

macOS

インストールと更新の要件

- AWS CLI は macOS バージョン 11 以降でサポートされています。詳細については、AWS開発者ツールブログの「AWS CLI v2 の macOS サポートポリシーの更新」を参照してください。
- AWS はサードパーティーのリポジトリのメンテナンスを行っていないため、最新バージョンの AWS CLI が含まれていることは保証できません。

macOS バージョンのサポートマトリックス

| AWS CLI バージョン | サポートされている macOS バージョン |
|---|---|
| 2.21.0 - 最新 | 11 以上 |
| 2.17.0 ~ 2.20.0 | 10.15 以上 |
| 2.0.0 ~ 2.16.12 | 10.14 以下 |

AWS CLI をインストールまたは更新する

最新バージョンに更新する場合は、現在のバージョンで使用したのと同じインストール方法を使用します。macOS に AWS CLI をインストールするには、次の方法があります。

GUI installer

以下のステップは、標準の macOS ユーザーインターフェイスとブラウザを使用して AWS CLI の最新バージョンをインストールする方法を示しています。

1. ブラウザで、macOS pkg ファイルをダウンロードします: https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.pkg
2. ダウンロードしたファイルを実行し、その後は画面の指示に従います。AWS CLI は以下の方法でインストールできます。

- コンピュータ上のすべてのユーザーが対象 ( が必要)**sudo**
  - 任意のフォルダにインストールするか、推奨されるデフォルトのフォルダ /usr/local/aws-cli を選択できます。
  - インストーラによって、選択したインストールフォルダ内のメインプログラムにリンクするシンボリックリンクが /usr/local/bin/aws に自動的に作成されます。
- 現在のユーザーのみが対象 ( は不要)**sudo**
  - 書き込みアクセス許可がある任意のフォルダにインストールできます。
  - 標準のユーザー権限により、インストーラの完了後に、コマンドプロンプトで次のコマンドを使用して、$PATH および aws プログラムを指すシンボリックリンクファイルを aws_completer で手動で作成する必要があります。シンボリックリンクのデフォルトの場所は /usr/local/bin/ です。

    ```
    $ ln -s /folder/installed/aws-cli/aws /usr/local/bin/aws
    $ ln -s /folder/installed/aws-cli/aws_completer /usr/local/bin/aws_completer
    ```

    フォルダへの書き込みアクセス許可がない場合は、コマンドに sudo を使用する必要がある場合があります。次の例では、/usr/local/bin/ にあるシンボリックリンクのデフォルトの場所で sudo を使用します。

    ```
    $ sudo ln -s /folder/installed/aws-cli/aws /usr/local/bin/aws
    $ sudo ln -s /folder/installed/aws-cli/aws_completer /usr/local/bin/
    aws_completer
    ```

> **Note**
>
> インストーラの任意の場所で Cmd + L キーを押すと、インストールのデバッグログを表示できます。これにより、ログをフィルター処理して保存できるログペインが開きます。また、ログファイルは /var/log/install.log に自動的に保存されます。

3. シェルが aws で $PATH コマンドを検索して実行できることを確認するには、次のコマンドを使用します。

    ```
    $ which aws
    /usr/local/bin/aws
    ```

```
$ aws --version
aws-cli/2.27.41 Python/3.11.6 Darwin/23.3.0
```

aws コマンドが見つからない場合は、端末を再起動するか、「the section called “エラーのトラブルシューティング”」のトラブルシューティングに従ってください。

### Command line installer - All users

sudo アクセス許可がある場合は、コンピュータ上のすべてのユーザーを対象に AWS CLI をインストールできます。1 つの簡単な手順でグループのコピーと貼り付けができます。以下のステップの各行の説明を参照してください。

```
$ curl "https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.pkg" -o "AWSCLIV2.pkg"
$ sudo installer -pkg AWSCLIV2.pkg -target /
```

ガイド付きインストール手順

1. curl コマンドを使用して、ファイルをダウンロードします。-o オプションは、ダウンロードしたパッケージを書き込むファイル名を指定します。この例では、ファイルは現在のフォルダ内の AWSCLIV2.pkg に書き込まれます。

   ```
   $ curl "https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.pkg" -o "AWSCLIV2.pkg"
   ```

2. ダウンロードした installer ファイルをソースとして指定して、標準の macOS .pkg プログラムを実行します。-pkg パラメータを使用して、インストールするパッケージの名前、およびパッケージをインストールするドライブの -target / パラメータを指定します。ファイルは /usr/local/aws-cli にインストールされ、シンボリックリンクが /usr/local/bin に自動的に作成されます。これらのフォルダに対する書き込みアクセス許可を付与するには、コマンドに sudo を含める必要があります。

   ```
   $ sudo installer -pkg ./AWSCLIV2.pkg -target /
   ```

   インストールが完了すると、デバッグログが /var/log/install.log に書き込まれます。

3. シェルが aws で $PATH コマンドを検索して実行できることを確認するには、次のコマンドを使用します。

   ```
   $ which aws
   ```

```
/usr/local/bin/aws
$ aws --version
aws-cli/2.27.41 Python/3.11.6 Darwin/23.3.0
```

aws コマンドが見つからない場合は、端末を再起動するか、「the section called “エラーのトラブルシューティング”」のトラブルシューティングに従ってください。

Command line - Current user

1. AWS CLI のインストール先フォルダを指定するには、任意のファイル名で XML ファイルを作成する必要があります。このファイルは、以下の例のような XML 形式のファイルです。すべての値は示されているままにします。ただし、9 行目のパス */Users/myusername* を、AWS CLI をインストールするフォルダへのパスに置き換える必要があります。フォルダはすでに存在している必要があります。存在しない場合、コマンドは失敗します。*choices.xml* と名前の付いた次の XML の例では、AWS CLI を フォルダ /Users/myusername にインストールするようにインストーラに指定します。そこに aws-cli という名前のフォルダが作成されます。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/
PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
  <array>
    <dict>
      <key>choiceAttribute</key>
      <string>customLocation</string>
      <key>attributeSetting</key>
      <string>/Users/myusername</string>
      <key>choiceIdentifier</key>
      <string>default</string>
    </dict>
  </array>
</plist>
```

2. pkg コマンドを使用して curl インストーラをダウンロードします。-o オプションは、ダウンロードしたパッケージを書き込むファイル名を指定します。この例では、ファイルは現在のフォルダ内の AWSCLIV2.pkg に書き込まれます。

```
$ curl "https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.pkg" -o "AWSCLIV2.pkg"
```

3. 以下のオプションを使用して、標準の macOS `installer` プログラムを実行できます。

   - `-pkg` パラメータで、インストールするパッケージの名前を指定します。
   - `-target` パラメータを `CurrentUserHomeDirectory` に設定して、現在のユーザーのみへのインストールを指定します。
   - `-applyChoiceChangesXML` パラメータで作成した XML ファイルのパス (現在のフォルダへの相対パス) と名前を指定します。

   次の例では、フォルダ AWS CLI に `/Users/myusername/aws-cli` をインストールします。

   ```
   $ installer -pkg AWSCLIV2.pkg \
               -target CurrentUserHomeDirectory \
               -applyChoiceChangesXML choices.xml
   ```

4. 通常、標準のユーザーアクセス許可では $PATH 内のフォルダへの書き込みが許可されないため、このモードのインストーラは `aws` および `aws_completer` プログラムにシンボリックリンクを追加しようとしません。AWS CLI を正しく実行するには、インストーラの完了後にシンボリックリンクを手動で作成する必要があります。$PATH に書き込み可能なフォルダが含まれていて、そのフォルダをターゲットのパスとして指定すると、sudo なしで以下のコマンドを実行できます。$PATH に書き込み可能なフォルダが含まれていない場合は、sudo を使用して、指定したターゲットフォルダに対する書き込みアクセス許可を取得する必要があります。シンボリックリンクのデフォルトの場所は `/usr/local/bin/` です。`folder/installed` を、AWS CLI のインストールへのパスに置き換えます。

   ```
   $ sudo ln -s /folder/installed/aws-cli/aws /usr/local/bin/aws
   $ sudo ln -s /folder/installed/aws-cli/aws_completer /usr/local/bin/
   aws_completer
   ```

   インストールが完了すると、デバッグログが `/var/log/install.log` に書き込まれます。

5. シェルが `aws` で $PATH コマンドを検索して実行できることを確認するには、次のコマンドを使用します。

   ```
   $ which aws
   /usr/local/bin/aws
   $ aws --version
   ```

```
aws-cli/2.27.41 Python/3.11.6 Darwin/23.3.0
```

aws コマンドが見つからない場合は、端末を再起動するか、「the section called “エラーのトラブルシューティング”」のトラブルシューティングに従ってください。

Server

インストールと更新の要件

- AWS CLI は、Microsoft がサポートする 64 ビット Windows のバージョンでサポートされています。
- ソフトウェアをインストールするための管理者権限

AWS CLI をインストールまたは更新する

Windows での AWS CLI の現在のインストールを更新するには、以前のバージョンを上書きするために更新するたびに、新しいインストーラをダウンロードします。AWS CLI は定期的に更新されています。最新バージョンがいつリリースされたかを確認するには、GitHub の「AWS CLI version 2 Changelog」を参照してください。

1. Windows 用の AWS CLI MSI インストーラ (64 ビット) をダウンロードして実行します。

   https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.msi

   または、MSI インストーラを実行するのに、msiexec コマンドを実行できます。

   ```
   C:\> msiexec.exe /i https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.msi
   ```

   msiexec で使用できるさまざまなパラメータについては、Microsoft Docs ウェブサイトの msiexec を参照してください。例えば、/qn フラグを使用してサイレントインストールを行うことができます。

   ```
   C:\> msiexec.exe /i https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.msi /qn
   ```

2. インストールを確認するには、[スタート] メニューを開き、cmd を検索してコマンドプロンプトウィンドウを開いて、コマンドプロンプトで aws --version コマンドを使用します。

   ```
   C:\> aws --version
   ```

```
aws-cli/2.27.41 Python/3.11.6 Windows/10 exe/AMD64 prompt/off
```

Windows がプログラムを見つけることができない場合、パスを更新するためにコマンドプロンプトウィンドウを閉じて再度開くか、「the section called “エラーのトラブルシューティング”」のトラブルシューティングに従ってください。

## AWS CLI のインストールエラーとアンインストールエラーのトラブルシューティング

AWS CLI をインストールまたはアンインストールした後に問題が発生した場合のトラブルシューティングステップについては、「the section called “エラーのトラブルシューティング”」を参照してください。最も関連性の高いトラブルシューティングステップについては、「the section called “コマンドが見つからないエラー”」、「the section called “「aws --version」コマンドが、インストールしたのとは異なるバージョンを返す”」、および「the section called “AWS CLI のアンインストール後に、「aws --version」コマンドがバージョンを返す”」を参照してください。

## 次のステップ

AWS CLI のインストールが成功したら、ダウンロードしたインストーラファイルを安全に削除できます。the section called “前提条件” の各ステップを実行したら、AWS CLI をインストールして the section called “セットアップ” を実行する必要があります。

# 過去にリリースされた AWS CLI バージョン 2 をインストールする

このトピックでは、サポートされているオペレーティングシステムに過去にリリースされた AWS Command Line Interface バージョン 2 (AWS CLI) をインストールする方法について説明します。AWS CLI バージョン 2 のリリースについては、GitHub の「AWS CLI version 2 Changelog」を参照してください。

AWS CLI バージョン 2 のインストール手順:

### Linux

インストール要件

- インストールする AWS CLI バージョン 2 がリリースされています。バージョンのリストについては、GitHub の「AWS CLI version 2 Changelog」を参照してください。

- ダウンロードしたパッケージを抽出または解凍できる必要があります。オペレーティングシステムに組み込み `unzip` コマンドがない場合は、同等のコマンドを使用します。
- AWS CLI バージョン 2 は `glibc`、`groff`、および `less` を使用します。これらは、Linux のほとんどの主要なディストリビューションにデフォルトで含まれています。
- AWS CLI バージョン 2 は、CentOS、Fedora、Ubuntu、Amazon Linux 1、Amazon Linux 2、Linux ARM の最近のディストリビューションの 64 ビットバージョンでサポートされています。
- AWS はサードパーティーのリポジトリのメンテナンスを行っていないため、最新バージョンの AWS CLI が含まれていることは保証できません。

インストール手順

AWS CLI を Linux にインストールするには、コマンドラインから以下の手順を実行します。

64 ビット Linux と Linux ARM のどちらを使用するかに基づいて、1 つの簡単なステップでグループをコピーアンドペーストする方法を説明します。以下のステップの各行の説明を参照してください。

Linux x86 (64-bit)

> **Note**
>
> (オプション) 次のコマンドブロックは、ダウンロードの整合性を最初に検証せずに AWS CLI をダウンロードしてインストールします。ダウンロードの整合性を検証するには、以下の詳しい手順に従ってください。

バージョンのリストについては、GitHub の「AWS CLI version 2 Changelog」を参照してください。

AWS CLI をインストールするには、次のコマンドを実行します。

バージョンを指定する場合は、ファイル名にハイフンとバージョン番号を追加します。この例では、バージョン *2.0.30* のファイル名が `awscli-exe-linux-x86_64-2.0.30.zip` になるため、コマンドは以下のようになります。

```
$ curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64-2.0.30.zip" -o
 "awscliv2.zip"
unzip awscliv2.zip
```

```
sudo ./aws/install
```

AWS CLI の現在のインストールを更新するには、既存のシンボリックリンクとインストーラの情報を追加して --bin-dir、--install-dir、および --update パラメータで install コマンドを作成します。以下のコマンドブロックでは */usr/local/bin* のシンボリックリンクと */usr/local/aws-cli* のインストーラの場所の例を使用しています。

```
$ curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64-2.0.30.zip" -o
 "awscliv2.zip"
unzip awscliv2.zip
sudo ./aws/install --bin-dir /usr/local/bin --install-dir /usr/local/aws-cli --
update
```

Linux ARM

> **Note**
>
> (オプション) 次のコマンドブロックは、ダウンロードの整合性を最初に検証せずに AWS CLI をダウンロードしてインストールします。ダウンロードの整合性を検証するには、以下の詳しい手順に従ってください。

バージョンのリストについては、GitHub の「AWS CLI version 2 Changelog」を参照してください。

AWS CLI をインストールするには、次のコマンドを実行します。

バージョンを指定する場合は、ファイル名にハイフンとバージョン番号を追加します。この例では、バージョン *2.0.30* のファイル名が awscli-exe-linux-aarch64-2.0.30.zip になるため、コマンドは以下のようになります。

```
$ curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-aarch64-2.0.30.zip" -o
 "awscliv2.zip"
unzip awscliv2.zip
sudo ./aws/install
```

AWS CLI の現在のインストールを更新するには、既存のシンボリックリンクとインストーラの情報を追加して --bin-dir、--install-dir、および --update パラメータで install コマンドを作成します。以下のコマンドブロックでは */usr/local/bin* のシンボリックリンクと */usr/local/aws-cli* のインストーラの場所の例を使用しています。

```
$ curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-aarch64-2.0.30.zip" -o
 "awscliv2.zip"
unzip awscliv2.zip
sudo ./aws/install --bin-dir /usr/local/bin --install-dir /usr/local/aws-cli --
update
```

1. 次のいずれかの方法でインストールファイルをダウンロードします。

   Linux x86 (64-bit)

   - **curl** コマンドの使用 – -o オプションは、ダウンロードしたパッケージを書き込むファイル名を指定します。以下のコマンドの例のオプションを使用すると、ダウンロードしたファイルが現在のディレクトリにローカル名 awscliv2.zip で書き込まれます。

     バージョンを指定する場合は、ファイル名にハイフンとバージョン番号を追加します。この例では、バージョン *2.0.30* のファイル名が awscli-exe-linux-x86_64-2.0.30.zip になるため、コマンドは以下のようになります。

     ```
     $ curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64-2.0.30.zip" -o
      "awscliv2.zip"
     ```

     バージョンのリストについては、GitHub の「AWS CLI version 2 Changelog」を参照してください。

   - URL からダウンロードする -

     ブラウザで、ファイル名にハイフンとバージョン番号を追加して、AWS CLI の特定のバージョンをダウンロードします。

     ```
     https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64-version.number.zip
     ```

     この例では、バージョン *2.0.30* のファイル名が awscli-exe-linux-x86_64-2.0.30.zip になるため、リンクが https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64-2.0.30.zip になります。

Linux ARM

- **curl** コマンドの使用 – -o オプションは、ダウンロードしたパッケージを書き込むファイル名を指定します。以下のコマンドの例のオプションを使用すると、ダウンロードしたファイルが現在のディレクトリにローカル名 awscliv2.zip で書き込まれます。

  バージョンを指定する場合は、ファイル名にハイフンとバージョン番号を追加します。この例では、バージョン *2.0.30* のファイル名が awscli-exe-linux-aarch64-2.0.30.zip になるため、コマンドは以下のようになります。

  ```
  $ curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-aarch64-2.0.30.zip" -o
   "awscliv2.zip"
  unzip awscliv2.zip
  sudo ./aws/install
  ```

- URL からダウンロードする -

  ブラウザで、ファイル名にハイフンとバージョン番号を追加して、AWS CLI の特定のバージョンをダウンロードします。

  ```
  https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-aarch64-version.number.zip
  ```

  この例では、バージョン *2.0.30* のファイル名が awscli-exe-linux-aarch64-2.0.30.zip になるため、リンクが https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-aarch64-2.0.30.zip になります。

2. (オプション) ダウンロードした zip ファイルの整合性を確認する

   上述のステップで、AWS CLI のインストーラパッケージ .zip を手動でダウンロードすることを選択した場合、以下の手順で GnuPG ツールを使用して署名を確認できます。

   AWS CLI インストーラパッケージの .zip ファイルは、PGP 署名を使用して暗号化で署名されます。ファイルの破損や変更がある場合、この検証は失敗します。その場合、インストールを続行しないでください。

   a. ご利用のパッケージマネージャーを使用し、gpg コマンドをダウンロードしてインストールします。GnuPG の詳細については、GnuPG のウェブサイトを参照してください。

   b. パブリックキーファイルを作成するには、テキストファイルを作成し、次のテキストに貼り付けます。

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBF2Cr7UBEADJZHcgusOJl7ENSyumXh85z0TRV0xJorM2B/JL0kHOyigQluUG
ZMLhENaG0bYatdrKP+3H91lvK050pXwnO/R7fB/FSTouki4ciIx5OuLlnJZIxSzx
PqGl0mkxImLNbGWoi6Lto0LYxqHN2iQtzlwTVmq9733zd3XfcXrZ3+LblHAgEt5G
TfNxEKJ8soPLyWmwDH6HWCnjZ/aIQRBTIQ05uVeEoYxSh6wOai7ss/KveoSNBbYz
gbdzoqI2Y8cgH2nbfgp3DSasaLZEdCSsIsK1u05CinE7k2qZ7KgKAUIcT/cR/grk
C6VwsnDU0OUCideXcQ8WeHutqvgZH1JgKDbznoIzeQHJD238GEu+eKhRHcz8/jeG
94zkcgJOz3KbZGYMiTh277Fvj9zzvZsbMBCedV1BTg3TqgvdX4bdkhf5cH+7NtWO
lrFj6UwAsGukBTAOxC0l/dnSmZhJ7Z1KmEWilro/gOrjtOxqRQutlIqG22TaqoPG
fYVN+en3Zwbt97kcgZDwqbuykNt64oZWc4XKCa3mprEGC3IbJTBFqglXmZ7l9ywG
EEUJYOlb2XrSuPWml39beWdKM8kzr1OjnlOm6+lpTRCBfo0wa9F8YZRhHPAkwKkX
XDeOGpWRj4ohOx0d2GWkyV5xyN14p2tQOCdOODmz80yUTgRpPVQUtOEhXQARAQAB
tCFBV1MgQ0xJIFRlYW0gPGF3cy1jbGlAYW1hem9uLmNvbT6JAlQEEwEIAD4CGwMF
CwkIBwIGFQoJCAsCBBYCAwECHgECF4AWIQT7Xbd/1cEYuAURraimMQrMRnJHXAUC
aGveYQUJDMpiLAAKCRCmMQrMRnJHXKBYD/9Ab0qQdGiO5hObchG8xh8Rpb4Mjyf6
0JrVo6m8GNjNj6BHkSc8fuTQJ/FaEhaQxj3pjZ3GXPrXjIIVChmICLlFuRXYzrXc
Pw0lniybypsZEVai5kO0tCNBCCFuMN9RsmmRG8mf7lC4FSTbUDmxG/QlYK+0IV/l
uJkzxWa+rySkdpm0JdqumjegNRgObdXHAQDWlubWQHWyZyIQ2B4U7AxqSpcdJp6I
S4Zds4wVLd1WE5pquYQ8vS2cNlDm4QNg8wTj58e3lKN47hXHMIb6CHxRnb947oJa
pg189LLPR5koh+EorNkA1wu5mAJtJvy5YMsppy2y/kIjp3lyY6AmPT1posgGk70Z
CmToEZ5rbd7ARExtlh76A0cabMDFlEHDIK8RNUOSRr7L64+KxOUegKBfQHb9dADY
qqiKqpCbKgvtWlds909Ms74JBgr2KwZCSY1HaOxnIr4CY43QRqAq5YHOay/mU+6w
hhmdF18vpyK0vfkvvGresWtSXbag7Hkt3XjaEw76BzxQH21EBDqU8WJVjHgU6ru+
DJTs+SxgJbaT3hb/vyjlw0lK+hFfhWKRwgOXH8vqducF95NRSUxtS4fpqxWVaw3Q
V2OWSjbne99A5EPEySzryFTKbMGwaTlAwMCwYevt4YT6eb7NmFhTx0Fis4TalUs+
j+c7Kg92pDx2uQ==
=OBAt
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

参考までに、パブリックキーの詳細を以下に示します。

```
Key ID:          A6310ACC4672
Type:            RSA
Size:            4096/4096
Created:         2019-09-18
Expires:         2026-07-07
User ID:         AWS CLI Team <aws-cli@amazon.com>
Key fingerprint:  FB5D B77F D5C1 18B8 0511  ADA8 A631 0ACC 4672 475C
```

c. 次のコマンドで AWS CLI パブリックキーをインポートします。*public-key-file-name* は、作成したパブリックキーのファイル名に置き換えます。

```
$ gpg --import public-key-file-name
gpg: /home/username/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key A6310ACC4672475C: public key "AWS CLI Team <aws-cli@amazon.com>"
 imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:               imported: 1
```

d. ダウンロードしたパッケージの AWS CLI 署名ファイルをダウンロードします。これは、対応する .zip ファイルと同じパスと名前を持っていますが、拡張子は .sig です。次の例では、現在のディレクトリに awscliv2.sig という名前のファイルとして保存します。

Linux x86 (64-bit)

AWS CLI の最新バージョンの場合は、次のコマンドブロックを使用します。

```
$ curl -o awscliv2.sig https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-
x86_64.zip.sig
```

AWS CLI の特定バージョンの場合は、ファイル名にハイフンとバージョン番号を追加します。この例では、バージョン *2.0.30* のファイル名が awscli-exe-linux-x86_64-2.0.30.zip.sig になるため、コマンドは以下のようになります。

```
$ curl -o awscliv2.sig https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-
x86_64-2.0.30.zip.sig
```

バージョンのリストについては、GitHub の「AWS CLI version 2 Changelog」を参照してください。

Linux ARM

AWS CLI の最新バージョンの場合は、次のコマンドブロックを使用します。

```
$ curl -o awscliv2.sig https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-
aarch64.zip.sig
```

AWS CLI の特定バージョンの場合は、ファイル名にハイフンとバージョン番号を追加します。この例では、バージョン *2.0.30* のファイル名が awscli-exe-linux-aarch64-2.0.30.zip.sig になるため、コマンドは以下のようになります。

```
$ curl -o awscliv2.sig https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-
aarch64-2.0.30.zip.sig
```

バージョンのリストについては、GitHub の「AWS CLI version 2 Changelog」を参照してください。

e. 署名を検証し、.sig ファイル名と .zip ファイル名の両方をパラメータとして gpg コマンドに渡します。

```
$ gpg --verify awscliv2.sig awscliv2.zip
```

出力は以下の例のようになります。

```
gpg: Signature made Mon Nov  4 19:00:01 2019 PST
gpg:                using RSA key FB5D B77F D5C1 18B8 0511 ADA8 A631 0ACC 4672
 475C
gpg: Good signature from "AWS CLI Team <aws-cli@amazon.com>" [unknown]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: FB5D B77F D5C1 18B8 0511  ADA8 A631 0ACC 4672 475C
```

> **Important**
>
> 出力内の警告は予想されており、問題を示すものではありません。これは、個人用の PGP キー (持っている場合) と AWS CLI PGP キーの間に信頼チェーンがないために表示されます。詳細については、「信用の輪 (Web of Trust)」を参照してください。

3. インストーラを解凍します。Linux ディストリビューションに組み込み unzip コマンドがない場合は、同等のコマンドを使用して解凍します。次のコマンド例では、パッケージを解凍し、現在のディレクトリの下に aws という名前のディレクトリを作成します。

```
$ unzip awscliv2.zip
```

4. インストールプログラムを実行します。インストールコマンドは、新しく解凍された install ディレクトリにある aws という名前のファイルを使用します。デフォルトでは、すべてのファイルが /usr/local/aws-cli にインストールされ、シンボリックリンクが /usr/local/

bin に作成されます。コマンドには、これらのディレクトリへの書き込み権限を付与するための sudo が含まれます。

```
$ sudo ./aws/install
```

すでに書き込み権限を持つディレクトリを指定した場合は、sudo なしでインストールできます。次の install コマンド用の手順を使用して、インストール場所を指定します。

- -i および -b パラメータに指定するパス内のボリューム名やディレクトリ名に、スペース文字などの空白文字が含まれないことを確認します。スペースが含まれていると、インストールは失敗します。
- --install-dirまたは -i — このオプションは、すべてのファイルのコピー先ディレクトリを指定します。

  デフォルト値は /usr/local/aws-cli です。
- --bin-dirまたは -b — このオプションは、インストールディレクトリのメインawsプログラムが、指定されたパスのファイルawsにシンボル的にリンクされることを指定します。指定したディレクトリへの書き込み権限が必要です。パスにすでに存在するディレクトリへのシンボリックリンクを作成すると、インストールディレクトリをユーザーの $PATH 変数に追加する必要がなくなります。

  デフォルト値は /usr/local/bin です。

```
$ ./aws/install -i /usr/local/aws-cli -b /usr/local/bin
```

> **Note**
>
> AWS CLI バージョン 2 の現在のインストールを、新しいバージョンに更新するには、既存のシンボリックリンクとインストーラの情報を追加して --updateパラメータで install コマンドを作成します。
>
> ```
> $ sudo ./aws/install --bin-dir /usr/local/bin --install-dir /usr/local/aws-cli --update
> ```
>
> 既存のシンボリックリンクとインストールディレクトリを検索するには、次の手順に従います。

1. which コマンドを使用して、シンボリックリンクを見つけます。これにより、--bin-dir パラメータで使用するパスが指定されます。

```
$ which aws
/usr/local/bin/aws
```

2. ls コマンドを使用して、シンボリックリンクが指すディレクトリを見つけます。これにより、--install-dir パラメータで使用するパスが指定されます。

```
$ ls -l /usr/local/bin/aws
lrwxrwxrwx 1 ec2-user ec2-user 49 Oct 22 09:49 /usr/local/bin/aws -> /usr/local/aws-cli/v2/current/bin/aws
```

5. 以下のコマンドを使用して、インストールを確認します。

```
$ aws --version
aws-cli/2.27.41 Python/3.11.6 Linux/5.10.205-195.807.amzn2.x86_64
```

aws コマンドが見つからない場合は、端末を再起動するか、「the section called “エラーのトラブルシューティング”」のトラブルシューティングに従ってください。

## macOS

### インストール要件

- インストールする AWS CLI バージョン 2 がリリースされています。バージョンのリストについては、GitHub の「AWS CLI version 2 Changelog」を参照してください。
- AWS CLI バージョン 2 は、Apple がサポートしているバージョンの 64 ビット macOS でサポートされています。
- AWS はサードパーティーのリポジトリのメンテナンスを行っていないため、最新バージョンの AWS CLI が含まれていることは保証できません。

### インストール手順

macOS に AWS CLI バージョン 2 をインストールするには、次の方法があります。

### GUI installer

以下のステップは、標準の macOS ユーザーインターフェイスとブラウザを使用して AWS CLI バージョン 2 の最新バージョンをインストールするか、最新バージョンに更新する方法を説明しています。最新バージョンに更新する場合は、現在のバージョンに使用したのと同じインストール方法を使用します。

1. ブラウザで、ファイル名にハイフンとバージョン番号を追加して、AWS CLI の特定のバージョンをダウンロードします。

   ```
   https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2-version.number.pkg
   ```

   この例では、バージョン *2.0.30* のファイル名が AWSCLIV2-2.0.30.pkg になるため、リンクが https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2-2.0.30.pkg になります。

2. ダウンロードしたファイルを実行し、その後は画面の指示に従います。AWS CLI バージョン 2 は以下の方法でインストールできます。

   - コンピュータ上のすべてのユーザーが対象 ( が必要)**sudo**
     - 任意のフォルダにインストールするか、推奨されるデフォルトのフォルダ /usr/local/aws-cli を選択できます。
     - インストーラによって、選択したインストールフォルダ内のメインプログラムにリンクするシンボリックリンクが /usr/local/bin/aws に自動的に作成されます。
   - 現在のユーザーのみが対象 ( は不要)**sudo**
     - 書き込みアクセス許可がある任意のフォルダにインストールできます。
     - 標準のユーザー権限により、インストーラの完了後に、コマンドプロンプトで次のコマンドを使用して、$PATH および aws プログラムを指すシンボリックリンクファイルを aws_completer で手動で作成する必要があります。$PATH に書き込み可能なフォルダが含まれている場合、そのフォルダをターゲットのパスとして指定すると、sudo なしで以下のコマンドを実行できます。$PATH に書き込み可能なフォルダが含まれていない場合は、コマンドで sudo を使用して、指定したターゲットフォルダに対する書き込みアクセス許可を取得する必要があります。シンボリックリンクのデフォルトの場所は /usr/local/bin/ です。

     ```
     $ sudo ln -s /folder/installed/aws-cli/aws /usr/local/bin/aws
     $ sudo ln -s /folder/installed/aws-cli/aws_completer /usr/local/bin/
     aws_completer
     ```

> **Note**
>
> インストーラの任意の場所で Cmd + L キーを押すと、インストールのデバッグログを表示できます。これにより、ログをフィルター処理して保存できるログペインが開きます。また、ログファイルは /var/log/install.log に自動的に保存されます。

3. シェルが aws で $PATH コマンドを検索して実行できることを確認するには、次のコマンドを使用します。

```
$ which aws
/usr/local/bin/aws
$ aws --version
aws-cli/2.27.41 Python/3.11.6 Darwin/23.3.0
```

aws コマンドが見つからない場合は、端末を再起動するか、「the section called “エラーのトラブルシューティング”」のトラブルシューティングに従ってください。

### Command line installer - All users

sudo 許可がある場合は、コンピュータ上のすべてのユーザー用に AWS CLI バージョン 2 をインストールできます。1 つの簡単な手順でグループのコピーと貼り付けができます。以下のステップの各行の説明を参照してください。

AWS CLI の特定バージョンの場合は、ファイル名にハイフンとバージョン番号を追加します。この例では、バージョン *2.0.30* のファイル名が AWSCLIV2-2.0.30.pkg になるため、コマンドは以下のようになります。

```
$ curl "https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2-2.0.30.pkg" -o "AWSCLIV2.pkg"
$ sudo installer -pkg AWSCLIV2.pkg -target /
```

1. curl コマンドを使用して、ファイルをダウンロードします。-o オプションは、ダウンロードしたパッケージを書き込むファイル名を指定します。この例では、ファイルは現在のフォルダ内の AWSCLIV2.pkg に書き込まれます。

AWS CLI の特定バージョンの場合は、ファイル名にハイフンとバージョン番号を追加します。この例では、バージョン *2.0.30* のファイル名が AWSCLIV2-2.0.30.pkg になるため、コマンドは以下のようになります。

```
$ curl "https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2-2.0.30.pkg" -o "AWSCLIV2.pkg"
```

バージョンのリストについては、GitHub の「AWS CLI version 2 Changelog」を参照してください。

2. ダウンロードした installer ファイルをソースとして指定して、標準の macOS .pkg プログラムを実行します。-pkg パラメータを使用して、インストールするパッケージの名前、およびパッケージをインストールするドライブの -target / パラメータを指定します。ファイルは /usr/local/aws-cli にインストールされ、シンボリックリンクが /usr/local/bin に自動的に作成されます。これらのフォルダに対する書き込みアクセス許可を付与するには、コマンドに sudo を含める必要があります。

```
$ sudo installer -pkg ./AWSCLIV2.pkg -target /
```

インストールが完了すると、デバッグログが /var/log/install.log に書き込まれます。

3. シェルが aws で $PATH コマンドを検索して実行できることを確認するには、次のコマンドを使用します。

```
$ which aws
/usr/local/bin/aws
$ aws --version
aws-cli/2.27.41 Python/3.11.6 Darwin/23.3.0
```

aws コマンドが見つからない場合は、端末を再起動するか、「the section called “エラーのトラブルシューティング”」のトラブルシューティングに従ってください。

Command line - Current user

1. AWS CLI のインストール先フォルダを指定するには、XML ファイルを作成する必要があります。このファイルは、以下の例のような XML 形式のファイルです。値はすべてそのままにしておきます。ただし、9 行目のパス */Users/myusername* は、AWS CLI バージョン 2 をインストールするフォルダへのパスに置き換える必要があります。フォルダはすでに存在

している必要があります。存在しない場合、コマンドは失敗します。この XML の例では、インストーラによってフォルダ AWS CLI に /Users/myusername という名前のフォルダが作成され、そこに aws-cli がインストールされることを指定します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/
PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
  <array>
    <dict>
      <key>choiceAttribute</key>
      <string>customLocation</string>
      <key>attributeSetting</key>
      <string>/Users/myusername</string>
      <key>choiceIdentifier</key>
      <string>default</string>
    </dict>
  </array>
</plist>
```

2. pkg コマンドを使用して curl インストーラをダウンロードします。-o オプションは、ダウンロードしたパッケージを書き込むファイル名を指定します。この例では、ファイルは現在のフォルダ内の AWSCLIV2.pkg に書き込まれます。

   AWS CLI の特定バージョンの場合は、ファイル名にハイフンとバージョン番号を追加します。この例では、バージョン *2.0.30* のファイル名が AWSCLIV2-2.0.30.pkg になるため、コマンドは以下のようになります。

   ```
   $ curl "https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2-2.0.30.pkg" -o "AWSCLIV2.pkg"
   ```

   バージョンのリストについては、GitHub の「AWS CLI version 2 Changelog」を参照してください。

3. 以下のオプションを使用して、標準の macOS installer プログラムを実行できます。

   - -pkg パラメータで、インストールするパッケージの名前を指定します。
   - -target パラメータを CurrentUserHomeDirectory に設定して、現在のユーザーのみへのインストールを指定します。
   - -applyChoiceChangesXML パラメータで作成した XML ファイルのパス (現在のフォルダへの相対パス) と名前を指定します。

次の例では、フォルダ AWS CLI に /Users/myusername/aws-cli をインストールします。

```
$ installer -pkg AWSCLIV2.pkg \
            -target CurrentUserHomeDirectory \
            -applyChoiceChangesXML choices.xml
```

4. 通常、標準のユーザーアクセス許可では $PATH 内のフォルダへの書き込みが許可されないため、このモードのインストーラは aws および aws_completer プログラムにシンボリックリンクを追加しようとしません。AWS CLI を正しく実行するには、インストーラの完了後にシンボリックリンクを手動で作成する必要があります。$PATH に書き込み可能なフォルダが含まれていて、そのフォルダをターゲットのパスとして指定すると、sudo なしで以下のコマンドを実行できます。$PATH に書き込み可能なフォルダが含まれていない場合は、sudo を使用して、指定したターゲットフォルダに対する書き込みアクセス許可を取得する必要があります。シンボリックリンクのデフォルトの場所は /usr/local/bin/ です。

```
$ sudo ln -s /folder/installed/aws-cli/aws /usr/local/bin/aws
$ sudo ln -s /folder/installed/aws-cli/aws_completer /usr/local/bin/
aws_completer
```

インストールが完了すると、デバッグログが /var/log/install.log に書き込まれます。

5. シェルが aws で $PATH コマンドを検索して実行できることを確認するには、次のコマンドを使用します。

```
$ which aws
/usr/local/bin/aws
$ aws --version
aws-cli/2.27.41 Python/3.11.6 Darwin/23.3.0
```

aws コマンドが見つからない場合は、端末を再起動するか、「the section called “エラーのトラブルシューティング”」のトラブルシューティングに従ってください。

## Server

### インストール要件

- インストールする AWS CLI バージョン 2 がリリースされています。バージョンのリストについては、GitHub の「AWS CLI version 2 Changelog」を参照してください。
- AWS CLI は、Microsoft がサポートする 64 ビット Windows のバージョンでサポートされています。
- ソフトウェアをインストールするための管理者権限

### インストール手順

Windows で AWS CLI バージョン 2 の現在のインストールを更新するには、更新するたびに新しいインストーラをダウンロードして、以前のバージョンを上書きします。AWS CLI は定期的に更新されます。最新バージョンがいつリリースされたかを確認するには、GitHub の「AWS CLI version 2 Changelog」を参照してください。

1. 以下のいずれかの方法で、Windows 用の AWS CLI MSI インストーラ (64 ビット) をダウンロードして実行します。

   - MSI インストーラのダウンロードと実行し、AWS CLI の特定のバージョンのダウンロードリンクを作成するには、ファイル名にハイフンとバージョン番号を追加します。

     ```
     https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2-version.number.msi
     ```

     この例では、バージョン *2.0.30* のファイル名が AWSCLIV2-2.0.30.msi になるため、リンクが https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2-2.0.30.msi になります。

   - msiexec コマンドの使用: または、msiexec コマンドへのリンクを追加することで、MSI インストーラを使用できます。AWS CLI の特定バージョンの場合は、ファイル名にハイフンとバージョン番号を追加します。

     ```
     C:\> msiexec.exe /i https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2-version.number.msi
     ```

     この例では、バージョン *2.0.30* のファイル名が AWSCLIV2-2.0.30.msi になるため、リンクが https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2-2.0.30.msi になります。

     ```
     C:\> msiexec.exe /i https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2-2.0.30.msi
     ```

`msiexec` で使用できるさまざまなパラメータについては、Microsoft Docs ウェブサイトの msiexec を参照してください。

バージョンのリストについては、GitHub の「AWS CLI version 2 Changelog」を参照してください。

2. インストールを確認するには、[スタート] メニューを開き、`cmd` を検索してコマンドプロンプトウィンドウを開いて、コマンドプロンプトで `aws --version` コマンドを使用します。

```
C:\> aws --version
aws-cli/2.27.41 Python/3.11.6 Windows/10 exe/AMD64 prompt/off
```

Windows がプログラムを見つけることができない場合、パスを更新するためにコマンドプロンプトウィンドウを閉じて再度開くか、「the section called “エラーのトラブルシューティング”」のトラブルシューティングに従ってください。

## AWS CLI のインストールエラーとアンインストールエラーのトラブルシューティング

AWS CLI をインストールまたはアンインストールした後に問題が発生した場合のトラブルシューティングステップについては、「the section called “エラーのトラブルシューティング”」を参照してください。最も関連性の高いトラブルシューティングステップについては、「the section called “コマンドが見つからないエラー”」、「the section called “「`aws --version`」コマンドが、インストールしたのとは異なるバージョンを返す”」、および「the section called “AWS CLI のアンインストール後に、「`aws --version`」コマンドがバージョンを返す”」を参照してください。

## 次のステップ

the section called “前提条件” の各ステップを実行したら、AWS CLI をインストールして the section called “セットアップ” を実行する必要があります。

# ソースからの AWS CLI のビルドとインストール

このトピックでは、サポートされているオペレーティングシステムに AWS Command Line Interface (AWS CLI) の最新リリースをインストールまたは更新する方法について説明します。

AWS CLI の最新リリースについては、GitHub の「AWS CLI version 2 Changelog」を参照してください。

> **Important**
>
> AWS CLI バージョン 1 と 2 では同じ aws コマンド名が使用されます。AWS CLI バージョン 1 を以前にインストールしている場合については、「AWS CLI バージョン 2 の移行ガイド」を参照してください。

トピック


- ソースからビルドする理由
- クイックステップ
- ステップ 1: すべての要件の設定
- ステップ 2: AWS CLI ソースインストールの構成
- ステップ 3: AWS CLI の構築
- ステップ 4: AWS CLI のインストール
- ステップ 5: インストールの検証
- ワークフローの例
- AWS CLI のインストールエラーとアンインストールエラーのトラブルシューティング
- 次のステップ


## ソースからビルドする理由

AWS CLI は、Docker イメージだけでなく、ほとんどのプラットフォームと環境用のビルド済みインストーラーとしても利用できます。

通常、これらのインストーラーはほとんどのユースケースに対応しています。ソースからインストールする手順は、インストーラーがカバーしていないユースケースに役立てるためのものです。ユースケースには次のようなものがあります。

- ビルド済みインストーラーは、使用中の環境をサポートしていません。例えば、ARM 32 ビット版はビルド済みインストーラーではサポートされていません。

- ビルド済みインストーラーには、使用中の環境にはない依存関係があります。例えば、Alpine Linux では `musl` を使用していますが、現在のインストーラーでは `glibc` が必要になるため、ビルド済みインストーラーがすぐに動作しません。
- ビルド済みインストーラーには、使用中の環境によってアクセスが制限されているリソースが必要です。例えば、セキュリティが強化されたシステムでは、共有メモリへのアクセス許可が与えられない場合があります。これはフリーズした `aws` インストーラーに必要です。
- コードとパッケージのビルドプロセスは完全に制御されることが望ましいため、ビルド済みインストーラーは、パッケージマネージャーのメンテナンス担当者にとって障害となることがよくあります。ソースからビルドすることで、ディストリビューションのメンテナンス担当者は AWS CLI を更新し続けるためのプロセスをより合理化できます。メンテナンス担当者は、`brew`、`yum`、`apt` などのサードパーティーのパッケージマネージャーからインストールする際に、AWS CLI のより最新のバージョンをお客様に提供できるようになります。
- AWS CLI の機能をパッチするお客様は、ソースから AWS CLI をビルドしてインストールする必要があります。これは、AWS CLI GitHub リポジトリに変更を投稿する前に、ソースに加えた変更をテストすることを望むコミュニティメンバーにとって特に重要です。

## クイックステップ

> **Note**
>
> すべてのコード例は、ソースディレクトリのルートから実行されることを前提としています。

ソースから AWS CLI をビルドしてインストールするには、このセクションの手順に従ってください。AWS CLI は、GNU Autotools を利用してソースからインストールします。最も単純なケースでは、AWS CLI GitHub リポジトリのルートからデフォルトのサンプルコマンドを実行することで、AWS CLI をソースからインストールできます。

1. 環境のすべての要件を設定します。これには、GNU Autotools が生成したファイルを実行できること、Python 3.8 以降がインストールされていることが含まれます。
2. ターミナルで、AWS CLI ソースフォルダの最上位レベルに移動し、`./configure` コマンドを実行します。このコマンドは、必要とされるすべての依存関係についてシステムをチェックし、検出され指定された構成に基づいて、AWS CLI をビルドおよびインストールするための `Makefile` を生成します。

Linux and macOS

次の `./configure` コマンド例では、デフォルト設定を使用して AWS CLI 用のビルド構成を設定します。

```
$ ./configure
```

Windows PowerShell

MSYS2 を呼び出すコマンドを実行する前に、現在の作業ディレクトリを保存する必要があります。

```
PS C:\> $env:CHERE_INVOKING = 'yes'
```

次に、次の `./configure` コマンド例を使用して、Python 実行ファイルへのローカルパスを使用し、C:\Program Files\AWSCLI にインストールし、すべての依存関係をダウンロードするための AWS CLI 用のビルド構成を設定します。

```
PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash  -lc " PYTHON='C:\path\to\python.exe' ./configure
 --prefix='C:\Program Files\AWSCLI' --with-download-deps "
```

詳細、使用可能な構成オプション、およびデフォルト設定情報については、「the section called "ステップ 2: AWS CLI ソースインストールの構成"」セクションを参照してください。

3. `make` コマンドを実行します。このコマンドは、ご使用の構成設定に従って AWS CLI をビルドします。

   次の `make` コマンド例は、既存の `./configure` 設定を使用してデフォルトオプションでビルドされます。

   Linux and macOS

   ```
   $ make
   ```

   Windows PowerShell

   ```
   PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash -lc "make"
   ```

詳細と使用可能なビルドオプションについては、「the section called “ステップ 3: AWS CLI の構築”」セクションを参照してください。

4. `make install` コマンドを実行します。このコマンドは、ビルドされた AWS CLI をご使用のシステム上で構成された場所にインストールします。

   次の `make install` コマンド例では、デフォルトのコマンド設定を使用して、ビルドされた AWS CLI をインストールし、構成された場所にシンボリックリンクを作成します。

   Linux and macOS

   ```
   $ make install
   ```

   Windows PowerShell

   ```
   PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash -lc "make install"
   ```

   インストール後、以下を使用して AWS CLI にパスを追加します。

   ```
   PS C:\> $Env:PATH +=";C:\Program Files\AWSCLI\bin\"
   ```

   詳細と使用可能なインストールオプションについては、「the section called “ステップ 4: AWS CLI のインストール”」セクションを参照してください。

5. 次のコマンドを使用して、AWS CLI が正常にインストールされたことを確認します。

   ```
   $ aws --version
   aws-cli/2.27.41 Python/3.11.6 Windows/10 exe/AMD64 prompt/off
   ```

   インストールエラーのトラブルシューティングの手順については、「the section called “AWS CLI のインストールエラーとアンインストールエラーのトラブルシューティング”」セクションを参照してください。

## ステップ 1: すべての要件の設定

ソースから AWS CLI をビルドするには、事前に以下を完了しておく必要があります。

> **Note**
>
> すべてのコード例は、ソースディレクトリのルートから実行されることを前提としています。

1. AWS CLI GitHub リポジトリをフォークするか、ソースの tarball をダウンロードして、AWS CLI ソースをダウンロードします。手順は、以下のいずれかです。

   - GitHub から AWS CLI リポジトリのクローンをフォークして作成します。詳細については、「GitHub Docs」の「Fork a repo」(レポジトリのフォーク) を参照してください。
   - 次のコマンドを使用して、https://awscli.amazonaws.com/awscli.tar.gz から最新のソースターボールをダウンロードし、コンテンツを抽出します。

     ```
     $ curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli.tar.gz" -o "awscli.tar.gz"
     $ tar -xzf awscli.tar.gz
     ```

     > **Note**
     >
     > 特定のバージョンをダウンロードするには、次のリンク形式を使用してください。https://awscli.amazonaws.com/awscli-*versionnumber* .tar.gz
     > たとえば、バージョン 2.10.0 の場合、リンクは次のようになります。https://awscli.amazonaws.com/awscli-*2.10.0* .tar.gz
     > ソースバージョンは、AWS CLI の 2.10.0 のバージョン以降で使用できます。

     (オプション) 以下の手順を完了してダウンロードした zip ファイルの整合性を確認する

     1. GnuPG ツールを使用してこの署名を検証するには、次のステップを行います。

        AWS CLI インストーラパッケージの `.zip` ファイルは、PGP 署名を使用して暗号化で署名されます。ファイルの破損や変更がある場合、この検証は失敗します。その場合、インストールを続行しないでください。

     2. ご利用のパッケージマネージャーを使用し、gpg コマンドをダウンロードしてインストールします。GnuPG の詳細については、GnuPG のウェブサイトを参照してください。
     3. パブリックキーファイルを作成するには、テキストファイルを作成し、次のテキストに貼り付けます。

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBF2Cr7UBEADJZHcgusOJl7ENSyumXh85z0TRV0xJorM2B/JL0kHOyigQluUG
ZMLhENaG0bYatdrKP+3H91lvK050pXwnO/R7fB/FSTouki4ciIx5OuLlnJZIxSzx
PqGl0mkxImLNbGWoi6Lto0LYxqHN2iQtzlwTVmq9733zd3XfcXrZ3+LblHAgEt5G
TfNxEKJ8soPLyWmwDH6HWCnjZ/aIQRBTIQ05uVeEoYxSh6wOai7ss/KveoSNBbYz
gbdzoqI2Y8cgH2nbfgp3DSasaLZEdCSsIsK1u05CinE7k2qZ7KgKAUIcT/cR/grk
C6VwsnDU0OUCideXcQ8WeHutqvgZH1JgKDbznoIzeQHJD238GEu+eKhRHcz8/jeG
94zkcgJOz3KbZGYMiTh277Fvj9zzvZsbMBCedV1BTg3TqgvdX4bdkhf5cH+7NtWO
lrFj6UwAsGukBTAOxC0l/dnSmZhJ7Z1KmEWilro/gOrjtOxqRQutlIqG22TaqoPG
fYVN+en3Zwbt97kcgZDwqbuykNt64oZWc4XKCa3mprEGC3IbJTBFqglXmZ7l9ywG
EEUJYOlb2XrSuPWml39beWdKM8kzr1OjnlOm6+lpTRCBfo0wa9F8YZRhHPAkwKkX
XDeOGpWRj4ohOx0d2GWkyV5xyN14p2tQOCdOODmz80yUTgRpPVQUtOEhXQARAQAB
tCFBV1MgQ0xJIFRlYW0gPGF3cy1jbGlAYW1hem9uLmNvbT6JAlQEEwEIAD4CGwMF
CwkIBwIGFQoJCAsCBBYCAwECHgECF4AWIQT7Xbd/1cEYuAURraimMQrMRnJHXAUC
aGveYQUJDMpiLAAKCRCmMQrMRnJHXKBYD/9Ab0qQdGiO5hObchG8xh8Rpb4Mjyf6
0JrVo6m8GNjNj6BHkSc8fuTQJ/FaEhaQxj3pjZ3GXPrXjIIVChmICLlFuRXYzrXc
Pw0lniybypsZEVai5kO0tCNBCCFuMN9RsmmRG8mf7lC4FSTbUDmxG/QlYK+0IV/l
uJkzxWa+rySkdpm0JdqumjegNRgObdXHAQDWlubWQHWyZyIQ2B4U7AxqSpcdJp6I
S4Zds4wVLd1WE5pquYQ8vS2cNlDm4QNg8wTj58e3lKN47hXHMIb6CHxRnb947oJa
pg189LLPR5koh+EorNkA1wu5mAJtJvy5YMsppy2y/kIjp3lyY6AmPT1posgGk70Z
CmToEZ5rbd7ARExtlh76A0cabMDFlEHDIK8RNUOSRr7L64+KxOUegKBfQHb9dADY
qqiKqpCbKgvtWlds909Ms74JBgr2KwZCSY1HaOxnIr4CY43QRqAq5YHOay/mU+6w
hhmdF18vpyK0vfkvvGresWtSXbag7Hkt3XjaEw76BzxQH21EBDqU8WJVjHgU6ru+
DJTs+SxgJbaT3hb/vyjlw0lK+hFfhWKRwgOXH8vqducF95NRSUxtS4fpqxWVaw3Q
V2OWSjbne99A5EPEySzryFTKbMGwaTlAwMCwYevt4YT6eb7NmFhTx0Fis4TalUs+
j+c7Kg92pDx2uQ==
=OBAt
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

参考までに、パブリックキーの詳細を以下に示します。

```
Key ID:          A6310ACC4672
Type:            RSA
Size:            4096/4096
Created:         2019-09-18
Expires:         2026-07-07
User ID:         AWS CLI Team <aws-cli@amazon.com>
Key fingerprint:  FB5D B77F D5C1 18B8 0511  ADA8 A631 0ACC 4672 475C
```

4. 次のコマンドで AWS CLI パブリックキーをインポートします。*public-key-file-name* は、作成したパブリックキーのファイル名に置き換えます。

```
$ gpg --import public-key-file-name
gpg: /home/username/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key A6310ACC4672475C: public key "AWS CLI Team <aws-cli@amazon.com>"
 imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:               imported: 1
```

5. ダウンロードしたパッケージの AWS CLI 署名ファイルを https://awscli.amazonaws.com/awscli.tar.gz.sig でダウンロードします。これは、対応する tarball ファイルと同じパスと名前を持っていますが、拡張子は `.sig` です。tarball ファイルと同じパスに保存します。または、次のコマンドブロックを使用します。

   ```
   $ curl awscliv2.sig https://awscli.amazonaws.com/ -o awscli.tar.gz.sig
   ```

6. 署名を検証し、`.sig` ファイル名と `.zip` ファイル名の両方をパラメータとして gpg コマンドに渡します。

   ```
   $ gpg --verify awscliv2.sig awscli.tar.gz
   ```

   出力は以下の例のようになります。

   ```
   gpg: Signature made Mon Nov  4 19:00:01 2019 PST
   gpg:                using RSA key FB5D B77F D5C1 18B8 0511 ADA8 A631 0ACC 4672
    475C
   gpg: Good signature from "AWS CLI Team <aws-cli@amazon.com>" [unknown]
   gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
   gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
   Primary key fingerprint: FB5D B77F D5C1 18B8 0511  ADA8 A631 0ACC 4672 475C
   ```

   > **Important**
   >
   > 出力内の警告は予想されており、問題を示すものではありません。これは、個人用の PGP キー (持っている場合) と AWS CLI PGP キーの間に信頼チェーンがないために表示されます。詳細については、「信用の輪 (Web of Trust)」を参照してください。

2. `configure` や `Makefile` などの GNU Autotools で生成されたファイルを実行できる環境があります。これらのファイルは POSIX プラットフォーム間で幅広く移植可能です。

Linux and macOS

ご使用の環境に Autotools がまだインストールされていない場合、または更新する必要がある場合は、「GNU ドキュメント」の「Autotools を (ユーザーとして) インストールする方法」、または「基本インストール」に記載されているインストール手順に従ってください。

Windows PowerShell

> **Warning**
>
> Windows 環境の場合は、ビルド済みインストーラーを使用することをお勧めします。ビルド済みインストーラーのインストール手順については、「the section called "インストール/更新"」を参照してください

Windows には POSIX に準拠したシェルが付属していないため、ソースから AWS CLI をインストールするには追加のソフトウェアをインストールする必要があります。MSYS2 には、Windows ソフトウェアのビルドとインストールに役立つツールとライブラリのコレクション、特に Autotools が使用する POSIX ベースのスクリプト向けのものが用意されています。

1. MSYS2 をインストールします。MSYS2 のインストールと使用方法については、「MSYS2 ドキュメント」の「インストールと使用手順」を参照してください。
2. MSYS2 ターミナルを開き、次のコマンドを使用して Autotools をインストールします。

```
$ pacman -S autotools
```

> **Note**
>
> このガイドの Windows 用の構成、ビルド、インストールのコード例を使用する場合、デフォルトの MSYS2 インストールパスは `C:\msys64\usr\bin\bash` であることを前提としています。PowerShell 内で MSYS2 を呼び出すときは、bash コマンドを引用符で囲んだ次の形式を使用します。
>
> ```
> PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash  -lc "command example"
> ```
>
> 次のコマンド例では、`./configure` コマンドを呼び出します。

```
PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash  -lc "./configure"
```

3. Python 3.8 以降のインタープリタがインストールされています。必要な Python の最低バージョンは、公式の「AWS SDK とツール用の Python サポートポリシー」と同じタイムラインに従います。インタープリタは、サポート終了日から 6 か月間のみサポートされます。
4. (オプション) AWS CLI のビルドとランタイム Python ライブラリの依存関係をすべてインストールします。`./configure` コマンドは、不足している依存関係がないかどうか、また、そのインストール方法について通知します。

   これらの依存関係は、構成で自動的にインストールして使用できます。詳細については、「the section called “依存関係のダウンロード”」を参照してください。

## ステップ 2: AWS CLI ソースインストールの構成

AWS CLI をビルドおよびインストールするための構成は、`configure` スクリプトを使用して指定されます。すべての構成オプションを文書化するには、`--help` オプションを使用して `configure` スクリプトを実行します。

Linux and macOS

```
$ ./configure --help
```

Windows PowerShell

```
PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash -lc "./configure --help"
```

最も重要なオプションは次のとおりです。

- インストール場所
- Python インタープリタ
- 依存関係のダウンロード
- インストールタイプ

## インストール場所

AWS CLI のソースインストールでは、次の 2 つの構成可能なディレクトリを使用して AWS CLI をインストールします。

- `libdir` - AWS CLI をインストールする親ディレクトリ。AWS CLI インストールへのパスは *<libdir-value>*`/aws-cli` です。Linux と macOS のデフォルト `libdir` 値は `/usr/local/lib` で、デフォルトのインストールディレクトリを */usr/local/lib*`/aws-cli` にします
- `bindir` - AWS CLI 実行ファイルがインストールされているディレクトリ。デフォルトの場所は `/usr/local/bin` です。

以下の `configure` オプションは使用するディレクトリを制御します。

- `--prefix` - インストールに使用するディレクトリプレフィックスを設定します。Linux と macOS のデフォルト値は `/usr/local` です。
- `--libdir` - AWS CLI のインストールに使用する `libdir` を設定します。デフォルト値は `<prefix-value>/lib` です。`--libdir` と `--prefix` が両方とも指定されていない場合、Linux と macOS のデフォルトは `/usr/local/lib/` です。
- `--bindir` - AWS CLI `aws`、および `aws_completer` 実行ファイルのインストールに使用する `bindir` を設定します。デフォルト値は `<prefix-value>/bin` です。`bindir` と `--prefix` が両方とも指定されていない場合、Linux と macOS のデフォルトは `/usr/local/bin/` です。

### Linux and macOS

次のコマンド例では、`--prefix` オプションを使用して AWS CLI をローカルユーザーにインストールします。このコマンドは、AWS CLI を `$HOME/.local/lib/aws-cli` にインストールし、実行ファイルを `$HOME/.local/bin` にインストールします。

```
$ ./configure --prefix=$HOME/.local
```

次のコマンド例では、`--libdir` オプションを使用して、AWS CLI をアドオンアプリケーションとして `/opt` ディレクトリにインストールします。このコマンドは、AWS CLI を `/opt/aws-cli` にインストールし、実行ファイルを `/usr/local/bin` のデフォルトの場所にインストールします。

```
$ ./configure --libdir=/opt
```

Windows PowerShell

次のコマンド例では、--prefix オプションを使用して AWS CLI をローカルユーザーにインストールします。このコマンドは、AWS CLI を $HOME/.local/lib/aws-cli にインストールし、実行ファイルを $HOME/.local/bin にインストールします。

```
$ C:\msys64\usr\bin\bash -lc "./configure --prefix='C:\Program Files\AWSCLI'"
```

次のコマンド例では、--libdir オプションを使用して、AWS CLI をアドオンアプリケーションとして /opt ディレクトリにインストールします。このコマンドは AWS CLI を C:\Program Files\AWSCLI\opt\aws-cli にインストールします。

## Python インタープリタ

> **Note**
>
> Windows にインストールする場合は、Python インタープリタを指定することを強くお勧めします。

./configure スクリプトは、インストールされている Python 3.8 以降のインタープリタを自動的に選択し、AM_PATH_PYTHON Autoconf マクロを使用して AWS CLI のビルドと実行に使用します。

使用する Python インタープリタは、configure スクリプトの実行時に PYTHON 環境変数を使用して明示的に設定できます。

Linux and macOS

```
$ PYTHON=/path/to/python ./configure
```

Windows PowerShell

```
PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash -lc "PYTHON='C:\path\to\python' ./configure"
```

## 依存関係のダウンロード

デフォルトでは、AWS CLI のすべてのビルドとランタイムの依存関係がシステムに既にインストールされている必要があります。これには Python ライブラリの依存関係も含まれます。configure

スクリプトの実行時にすべての依存関係がチェックされ、システムに Python の依存関係がない場合、configure スクリプトはエラーになります。

次のコード例は、システムに依存関係がない場合にエラーになります。

Linux and macOS

```
$ ./configure
checking for a Python interpreter with version >= 3.8... python
checking for python... /Users/username/.envs/env3.11/bin/python
checking for python version... 3.11
checking for python platform... darwin
checking for GNU default python prefix... ${prefix}
checking for GNU default python exec_prefix... ${exec_prefix}
checking for python script directory (pythondir)... ${PYTHON_PREFIX}/lib/python3.11/
site-packages
checking for python extension module directory (pyexecdir)... ${PYTHON_EXEC_PREFIX}/
lib/python3.11/site-packages
checking for --with-install-type... system-sandbox
checking for --with-download-deps... Traceback (most recent call last):
  File "<frozen runpy>", line 198, in _run_module_as_main
  File "<frozen runpy>", line 88, in _run_code
  File "/Users/username/aws-code/aws-cli/./backends/build_system/__main__.py", line
 125, in <module>
    main()
  File "/Users/username/aws-code/aws-cli/./backends/build_system/__main__.py", line
 121, in main
    parsed_args.func(parsed_args)
  File "/Users/username/aws-code/aws-cli/./backends/build_system/__main__.py", line
 49, in validate
    validate_env(parsed_args.artifact)
  File "/Users/username/aws-code/aws-cli/./backends/build_system/validate_env.py",
 line 68, in validate_env
    raise UnmetDependenciesException(unmet_deps, in_venv)
validate_env.UnmetDependenciesException: Environment requires following Python
 dependencies:

awscrt (required: ('>=0.12.4', '<0.17.0')) (version installed: None)

We recommend using --with-download-deps flag to automatically create a virtualenv
 and download the dependencies.

If you want to manage the dependencies yourself instead, run the following pip
 command:
```

```
/Users/username/.envs/env3.11/bin/python -m pip install --prefer-binary
 'awscrt>=0.12.4,<0.17.0'

configure: error: "Python dependencies not met."
```

### Windows PowerShell

```
PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash -lc "./configure"
checking for a Python interpreter with version >= 3.8... python
checking for python... /Users/username/.envs/env3.11/bin/python
checking for python version... 3.11
checking for python platform... darwin
checking for GNU default python prefix... ${prefix}
checking for GNU default python exec_prefix... ${exec_prefix}
checking for python script directory (pythondir)... ${PYTHON_PREFIX}/lib/python3.11/
site-packages
checking for python extension module directory (pyexecdir)... ${PYTHON_EXEC_PREFIX}/
lib/python3.11/site-packages
checking for --with-install-type... system-sandbox
checking for --with-download-deps... Traceback (most recent call last):
  File "<frozen runpy>", line 198, in _run_module_as_main
  File "<frozen runpy>", line 88, in _run_code
  File "/Users/username/aws-code/aws-cli/./backends/build_system/__main__.py", line
 125, in <module>
    main()
  File "/Users/username/aws-code/aws-cli/./backends/build_system/__main__.py", line
 121, in main
    parsed_args.func(parsed_args)
  File "/Users/username/aws-code/aws-cli/./backends/build_system/__main__.py", line
 49, in validate
    validate_env(parsed_args.artifact)
  File "/Users/username/aws-code/aws-cli/./backends/build_system/validate_env.py",
 line 68, in validate_env
    raise UnmetDependenciesException(unmet_deps, in_venv)
validate_env.UnmetDependenciesException: Environment requires following Python
 dependencies:

awscrt (required: ('>=0.12.4', '<0.17.0')) (version installed: None)

We recommend using --with-download-deps flag to automatically create a virtualenv
 and download the dependencies.
```

```
If you want to manage the dependencies yourself instead, run the following pip
 command:
/Users/username/.envs/env3.11/bin/python -m pip install --prefer-binary
 'awscrt>=0.12.4,<0.17.0'

configure: error: "Python dependencies not met."
```

必要な Python 依存関係を自動的にインストールするには、`--with-download-deps` オプションを使用してください。このフラグを使用すると、ビルドプロセスは次の処理を行います。

- Python ライブラリの依存関係チェックをスキップします。
- 必要な Python の依存関係をすべてダウンロードし、ダウンロードした依存関係だけを使用して、`make` ビルド中に AWS CLI をビルドするように構成します。

以下の configure コマンドの例では、`--with-download-deps` オプションを使用して Python の依存関係をダウンロードおよび使用しています。

Linux and macOS

```
$ ./configure --with-download-deps
```

Windows PowerShell

```
PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash -lc "./configure --with-download-deps"
```

## インストールタイプ

ソースインストールのプロセスでは、次のインストールタイプがサポートされます。

- `system-sandbox` - (デフォルト) 隔離された Python 仮想環境を作成し、AWS CLI を仮想環境にインストールし、仮想環境内の `aws` および `aws_completer` 実行ファイルへのシンボリックリンクを作成します。この AWS CLI のインストールは、ランタイム用に選択した Python インタープリタに直接依存します。

  これは、AWS CLI をシステムにインストールするための軽量なインストールメカニズムで、Python のベストプラクティスに従い、仮想環境でインストールをサンドボックス化します。このインストールは、Python のインストールと連動して、可能な限りスムーズな方法でソースから AWS CLI をインストールすることを希望するお客様を対象としています。

- `portable-exe` - AWS CLI をフリーズして、同様のアーキテクチャの環境に配布できるスタンドアロンの実行ファイルにします。これは、AWS CLI の公式ビルド済み実行ファイルを生成するのと同じプロセスです。`portable-exe` は、AWS CLI のランタイムに使用する `configure` ステップで選択した Python インタープリタのコピーをフリーズします。これにより、Python インタープリタがない他のマシンに移動させることができます。

  このタイプのビルドは、AWS CLI インストールと、環境にインストールされた Python バージョンが連動していないことを確認でき、Python がまだインストールされていない他のシステムにビルドを配布できるので便利です。これにより、使用する AWS CLI 実行ファイルの依存関係とセキュリティを制御できます。

インストールタイプを構成するには、`--with-install-type` オプションを使用して `portable-exe` または `system-sandbox` の値を指定します。

次の `./configure` コマンド例は、`portable-exe` の値を指定します。

Linux and macOS

```
$ ./configure --with-install-type=portable-exe
```

Windows PowerShell

```
PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash -lc "./configure --with-install-type=portable-exe"
```

## ステップ 3: AWS CLI の構築

`make` コマンドを使用して、ご使用の構成設定を使用して AWS CLI をビルドします。

Linux and macOS

```
$ make
```

Windows PowerShell

```
PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash -lc "make"
```

Note

**make** コマンドを使用すると、次の手順がバックグラウンドで完了します。

1. 仮想環境は、Python `venv` モジュールを使用してビルドディレクトリに作成されます。仮想環境は、Python 標準ライブラリにベンダリングされているバージョンの pip でブートストラップされます。
2. Python ライブラリの依存関係をコピーします。`configure` コマンドで `--with-download-deps` フラグが指定されているかどうかに応じて、このステップは次のいずれかを実行します。
   - `--with-download-deps` は指定されます。Python の依存関係は pip でインストールされます。これには、`wheel`、`setuptools`、およびすべての AWS CLI ランタイム依存関係が含まれます。`portable-exe` をビルドしている場合は、`pyinstaller` がインストールされます。これらの要件はすべて、`pip-compile` から生成されるロックファイルで指定されています。
   - `--with-download-deps` は指定されません。Python インタープリタのサイトパッケージの Python ライブラリとスクリプト (例: `pyinstaller`) は、ビルドに使用されている仮想環境にコピーされます。
3. AWS CLI コードベース上で `pip install` を直接実行して、オフラインでツリー内ビルドを行い、ビルド仮想環境に AWS CLI をインストールします。このインストールでは、pip フラグ `--no-build-isolation`、`--use-feature=in-tree-build`、`--no-cache-dir`、および `--no-index` を使用します。
4. (オプション) `configure` コマンドで `--install-type` が `portable-exe` に設定されている場合、`pyinstaller` を使用してスタンドアロン実行ファイルをビルドします。

## ステップ 4: AWS CLI のインストール

`make install` コマンドは、ビルドされた AWS CLI をシステム上で構成された場所にインストールします。

Linux and macOS

以下のコマンド例では、構成とビルド設定を使用して AWS CLI をインストールします。

```
$ make install
```

Windows PowerShell

以下のコマンド例では、構成とビルド設定を使用して AWS CLI をインストールし、AWS CLI のパスを含む環境変数を追加します。

```
PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash -lc " make install "
PS C:\> $Env:PATH +=";C:\Program Files\AWSCLI\bin\"
```

`make install` ルールは DESTDIR 変数をサポートします。この変数を指定すると、AWS CLI をインストールするときに、既に構成されているインストールパスの前に、指定されたパスが追加されます。デフォルトでは、この変数には値が設定されていません。

Linux and macOS

次のコード例では、`--prefix=/usr/local` フラグを使用してインストール場所を構成し、DESTDIR=*/tmp/stage* を `make install` コマンドに使用してその宛先を変更します。これらのコマンドを実行すると、AWS CLI が */tmp/stage/*usr/local/lib/aws-cli にインストールされ、その実行ファイルが */tmp/stage/*usr/local/bin に配置されます。

```
$ ./configure --prefix=/usr/local
$ make
$ make DESTDIR=/tmp/stage install
```

Windows PowerShell

次のコード例では、`--prefix=\awscli` フラグを使用してインストール場所を構成し、DESTDIR=*C:\Program Files* を `make install` コマンドに使用してその宛先を変更します。これらのコマンドを実行すると、AWS CLI が *C:\Program Files*\awscli にインストールされます。

```
$ ./configure --prefix=\awscli
$ make
$ make DESTDIR='C:\Program Files' install
```

> **Note**
>
> **`make install`** コマンドを実行すると、次の手順がバックグラウンドで完了します。
>
> 1. 次のいずれかを構成済みのインストールディレクトリに移動します。
>    - インストールタイプが `system-sandbox` の場合、ビルドした仮想環境を移動します。
>    - インストールタイプが `portable-exe` の場合、ビルドしたスタンドアロン実行ファイルを移動します。
> 2. 構成した bin ディレクトリで、`aws` および `aws_completer` 実行ファイルの両方にシンボリックリンクを作成します。

## ステップ 5: インストールの検証

次のコマンドを使用して、AWS CLI が正常にインストールされたことを確認します。

```
$ aws --version
aws-cli/2.27.41 Python/3.11.6 Windows/10 exe/AMD64 prompt/off
```

aws コマンドが認識されない場合は、新しいシンボリックリンクを更新するために、ターミナルの再起動が必要になる場合があります。AWS CLI のインストールまたはアンインストール後に、さらに問題が発生した場合の一般的なトラブルシューティングの手順については、「the section called “エラーのトラブルシューティング”」を参照してください

## ワークフローの例

このセクションでは、ソースからインストールするための基本的なワークフローの例をいくつか紹介します。

### Linux および macOS の基本的なインストール

次の例は、AWS CLI を `/usr/local/lib/aws-cli` のデフォルトの場所にインストールする基本的なインストールワークフローです。

```
$ cd path/to/cli/respository/
```

```
$ ./configure
$ make
$ make install
```

## Windows 自動インストール

> **Note**
>
> このワークフローを使用するには、管理者として PowerShell を実行している必要があります。

MSYS2 は、CI 環境で自動化された方法で使用できます。「MSYS2 ドキュメント」の「CI での MSYS2 の使用」を参照してください。

### Downloaded Tarball

`awscli.tar.gz` ファイルをダウンロードし、解凍して、AWS CLI をインストールします。次のコマンドを使用する場合は、次のパスを置き換えます。

- `C:\msys64\usr\bin\bash` をご使用の MSYS2 パスの場所にします。
- `.\awscli-2.x.x\` を解凍した `awscli.tar.gz` フォルダ名にします。
- `PYTHON='C:\path\to\python.exe'` をローカルの Python パスにします。

次のコード例では、MSYS2 を使用して PowerShell からの AWS CLI のビルドとインストールを自動化し、使用する Python のローカルインストールを指定します。

```
PS C:\> curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli.tar.gz" -o "awscliv2.zip"  #
 Download the awscli.tar.gz file in the current working directory
PS C:\> tar -xvzf .\awscli.tar.gz #  Extract awscli.tar.gz file
PS C:\> cd .\awscli-2.x.x\ #  Navigate to the root of the extracted files
PS C:\> $env:CHERE_INVOKING = 'yes' #  Preserve the current working directory
PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash  -lc " PYTHON='C:\path\to\python.exe' ./configure --
prefix='C:\Program Files\AWSCLI' --with-download-deps "
PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash  -lc "make"
PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash  -lc "make install"
PS C:\> $Env:PATH +=";C:\Program Files\AWSCLI\bin\"
PS C:\> aws --version
aws-cli/2.27.41 Python/3.11.6 Windows/10 source-sandbox/AMD64
```

GitHub Repository

`awscli.tar.gz` ファイルをダウンロードし、解凍して、AWS CLI をインストールします。次のコマンドを使用する場合は、次のパスを置き換えます。

- `C:\msys64\usr\bin\bash` をご使用の MSYS2 パスの場所にします。
- `C:path\to\cli\repository\` を GitHub からクローンした AWS CLI リポジトリへのパスにします。詳細については、「GitHub Docs」の「レポジトリのフォーク」を参照してください。
- `PYTHON='C:\path\to\python.exe'` をローカルの Python パスにします。

次のコード例では、MSYS2 を使用して PowerShell からの AWS CLI のビルドとインストールを自動化し、使用する Python のローカルインストールを指定します。

```
PS C:\> cd C:path\to\cli\repository\
PS C:\> $env:CHERE_INVOKING = 'yes' #  Preserve the current working directory
PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash  -lc " PYTHON='C:\path\to\python.exe' ./configure --
prefix='C:\Program Files\AWSCLI' --with-download-deps "
PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash  -lc "make"
PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash  -lc "make install"
PS C:\> $Env:PATH +=";C:\Program Files\AWSCLI\bin\"
PS C:\> aws --version
```

## Alpine Linux コンテナ

以下は、Alpine 用のビルド済みバイナリの代わりとして、Alpine Linux コンテナに AWS CLI を正常にインストールするために使用できる Dockerfile の例です。この例を使用する場合は、*AWSCLI_VERSION* を目的の AWS CLI バージョン番号に置き換えてください。

```
FROM python:3.8-alpine AS builder

ENV AWSCLI_VERSION=2.10.1

RUN apk add --no-cache \
    curl \
    make \
    cmake \
    gcc \
    g++ \
```

```
    libc-dev \
    libffi-dev \
    openssl-dev \
    && curl https://awscli.amazonaws.com/awscli-${AWSCLI_VERSION}.tar.gz | tar -xz \
    && cd awscli-${AWSCLI_VERSION} \
    && ./configure --prefix=/opt/aws-cli/ --with-download-deps \
    && make \
    && make install

FROM python:3.8-alpine

RUN apk --no-cache add groff

COPY --from=builder /opt/aws-cli/ /opt/aws-cli/

ENTRYPOINT ["/opt/aws-cli/bin/aws"]
```

このイメージは、Amazon Linux 2 でビルドされたものと同様のコンテナからビルドされ、AWS CLI で呼び出されます。

```
$ docker build --tag awscli-alpine .
$ docker run --rm -it awscli-alpine --version
aws-cli/2.2.1 Python/3.8.11 Linux/5.10.25-linuxkit source-sandbox/x86_64.alpine.3
 prompt/off
```

このイメージの最終的なサイズは、公式の AWS CLI Docker イメージ以下のサイズです。公式の Docker イメージについては、「the section called “Amazon ECR Public/Docker”」を参照してください。

## AWS CLI のインストールエラーとアンインストールエラーのトラブルシューティング

インストールエラーのトラブルシューティング手順については、一般的なトラブルシューティング手順を「the section called “エラーのトラブルシューティング”」で参照してください。最も関連性の高いトラブルシューティングステップについては、「the section called “コマンドが見つからないエラー”」、「the section called “「aws --version」コマンドが、インストールしたのとは異なるバージョンを返す”」、および「the section called “AWS CLI のアンインストール後に、「aws --version」コマンドがバージョンを返す”」を参照してください。

トラブルシューティングガイドに記載されていない問題については、GitHub の AWS CLI リポジトリで `source-distribution` ラベルの付いた問題を検索してください。既存の問題にエラーが取り

上げられていない場合は、新しい問題を作成して、AWS CLI メンテナンス担当者からサポートを受けてください。

### 次のステップ

AWS CLI のインストール後に、the section called “セットアップ” を実行してください。

## AWS CLI に対して公式の Amazon ECR Public イメージまたは Docker イメージを実行する

このトピックでは、Amazon Elastic Container Registry Public (Amazon ECR Public) または Docker Hub の公式イメージを使用して Docker で AWS CLI バージョンの実行、バージョン管理、設定を行う方法について説明します。Docker の使用方法の詳細については、Docker のドキュメントを参照してください。

公式イメージは、AWS が直接サポートおよび維持する分離、移植性、セキュリティを提供します。これにより、インストールを自分で管理しなくても、コンテナベースの環境で AWS CLI バージョン 2 を使用できるようになります。

トピック

- 前提条件
- Amazon ECR Public と DockerHub のどちらを選択するか
- AWS CLI バージョン 2 の公式イメージを実行する
- 公式イメージのインターフェイスと下位互換性に関する注意事項
- 特定のバージョンとタグの使用
- 最新の公式イメージに更新する
- ホストファイル、認証情報、環境変数、構成を共有する
- docker run コマンドの短縮

### 前提条件

Docker がインストールされている必要があります。インストール手順については、Docker のウェブサイトを参照してください。

Docker のインストールを確認するには、次のコマンドを実行し、出力があることを確認します。

```
$ docker --version
Docker version 19.03.1
```

## Amazon ECR Public と DockerHub のどちらを選択するか

AWS CLI イメージには、Docker Hub ではなく、Amazon ECR Public を使用することをお勧めします。Docker Hubでは、一般消費者向けのレート制限が厳しくなっているため、スロットリングの問題が発生する可能性があります。さらに、Amazon ECR Public は、複数のリージョンにイメージをレプリケートして、高い可用性を実現し、リージョンの停止問題に対処します。

Docker Hub のレート制限の詳細については、Docker ウェブサイトの「Understanding Docker Hub Rate Limiting (Docker Hub のレート制限とは)」を参照してください。

## AWS CLI バージョン 2 の公式イメージを実行する

`docker run` コマンドを初めて使用すると、最新のイメージがコンピュータにダウンロードされます。それ以降の `docker run` コマンドの使用は、ローカルコピーから実行されます。

AWS CLI バージョン 2 Docker イメージを実行するには、`docker run` コマンドを使用します。

Amazon ECR Public

AWS CLI バージョン 2 の Amazon ECR Public の公式イメージは、Amazon ECR Public の aws-cli/aws-cli リポジトリでホストされます。

```
$ docker run --rm -it public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli command
```

Docker Hub

AWS CLI バージョン 2 の Docker の公式イメージは、Docker Hub の `amazon/aws-cli` リポジトリでホストされます。

```
$ docker run --rm -it amazon/aws-cli command
```

コマンドの機能は次のとおりです。

- `docker run --rm -it` *repository/name* — aws 実行可能ファイルと同等です。このコマンドを実行するたびに、Docker はダウンロードしたイメージのコンテナをスピンアップし、aws コ

マンドを実行します。デフォルトで、イメージは AWS CLI バージョン 2 の最新バージョンを使用します。

例えば、Docker で `aws --version` コマンドを呼び出すには、以下を実行します。

Amazon ECR Public

```
$ docker run --rm -it public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli --version
aws-cli/2.27.41 Python/3.7.3 Linux/4.9.184-linuxkit botocore/2.4.5dev10
```

Docker Hub

```
$ docker run --rm -it amazon/aws-cli --version
aws-cli/2.27.41 Python/3.7.3 Linux/4.9.184-linuxkit botocore/2.4.5dev10
```

- `--rm` - コマンドが終了後にコンテナをクリーンアップすることを指定します。
- `-it` - で疑似 TTY をで開くように指定します。`stdin`これにより、コンテナで実行中でも、例えば `aws help` コマンドや `aws configure` コマンドを使用して、AWS CLI バージョン 2 に入力を提供できるようになります。`-it` を省略する場合は、以下の点を考慮してください。
  - スクリプトを実行している場合は、`-it` は不要です。
  - スクリプトでエラーが発生する場合は、Docker 呼び出しから `-it` を省略することで問題が解決する場合があります。
  - パイプ出力を実行しようとすると `-it` でエラーの原因となることがあり、Docker 呼び出しから `-it` を省略することで、この問題が解決する場合があります。`-it` フラグを保持したままパイプ出力を実行する場合は、デフォルトで使用されているクライアント側のページャー AWS CLI を無効にすることで問題が解決できます。

`docker run` コマンドの詳細については、Docker reference guide を参照してください。

## 公式イメージのインターフェイスと下位互換性に関する注意事項

- イメージでサポートされる唯一のツールは AWS CLI です。必ず、`aws` 実行可能ファイルは直接実行する必要があります。例えば、`less` および `groff` がイメージに明示的にインストールされていても、AWS CLI コマンド以外では直接実行できません。
- `/aws` 作業ディレクトリは、ユーザーによってコントロールします。AWS CLI コマンドを実行することでユーザーから指示されない限り、イメージはこのディレクトリに書き込まれません。

- 最新のタグに依存する場合、下位互換性は保証されません。下位互換性を保証するには、特定の <major.minor.patch> タグに固定する必要があります。このタグはイミュータブルであり、1 回 のみプッシュされます。

## 特定のバージョンとタグの使用

AWS CLI バージョン 2 の公式イメージには、使用できる複数のバージョン (2.0.6 バージョン以降) があります。AWS CLI バージョン 2 の特定バージョンを実行するには、適切なタグを docker run コマンドに付加します。初めてタグを指定して docker run コマンドを使用すると、そのタグの最新のイメージがコンピュータにダウンロードされます。それ以降、そのタグで docker run コマンドを使用する場合は、ローカルコピーから実行されます。

次の 2 種類のタグを使用できます。

- latest – イメージの AWS CLI バージョン 2 の最新バージョンを定義します。AWS CLI バージョン 2 の最新バージョンを使用する場合は、latest タグを使用することをお勧めします。ただし、このタグに依存する場合の下位互換性は保証されません。latest タグは、docker run コマンドでデフォルトで使用されます。latest タグを明示的に使用するには、タグをコンテナイメージ名に追加します。

  Amazon ECR Public

  ```
  $ docker run --rm -it public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli:latest command
  ```

  Docker Hub

  ```
  $ docker run --rm -it amazon/aws-cli:latest command
  ```

- <major.minor.patch> – イメージの AWS CLI バージョン 2 の特定バージョンを定義します。公式イメージを本番環境で使用する予定の場合は、下位互換性を確保するために、AWS CLI バージョン 2 の特定バージョンを使用することをお勧めします。例えば、バージョン 2.0.6 を実行するには、コンテナイメージ名にバージョンを追加します。

  Amazon ECR Public

  ```
  $ docker run --rm -it public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli:2.0.6 command
  ```

Docker Hub

```
$ docker run --rm -it amazon/aws-cli:2.0.6 command
```

## 最新の公式イメージに更新する

最新のイメージは、`docker run` コマンドの初回使用時にのみコンピュータにダウンロードされるため、更新したイメージは手動でプルする必要があります。手動で最新バージョンに更新するには、`latest` タグ付きイメージをプルすることをお勧めします。イメージをプルすると、コンピュータに最新バージョンがダウンロードされます。

Amazon ECR Public

```
$ docker pull public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli:latest
```

Docker Hub

```
$ docker pull amazon/aws-cli:latest
```

## ホストファイル、認証情報、環境変数、構成を共有する

AWS CLI バージョン 2 はコンテナで実行されるため、CLI はデフォルトでホストファイルシステムにアクセスできません。これには、設定と認証情報が含まれます。ホストファイルシステム、認証情報、および設定をコンテナと共有するには、ホストシステムの `~/.aws` ディレクトリを `/root/.aws` のコンテナにマウントして、`-v` コマンドに `docker run` フラグを付けます。これにより、コンテナで実行されている AWS CLI バージョン 2 がホストファイル情報を検索できるようになります。

Amazon ECR Public

Linux および macOS:

```
$ docker run --rm -it -v ~/.aws:/root/.aws public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli command
```

Windows コマンドプロンプト

```
$ docker run --rm -it -v %userprofile%\.aws:/root/.aws public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli command
```

Windows PowerShell:

```
C:\> docker run --rm -it -v $env:userprofile\.aws:/root/.aws  public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli command
```

Docker Hub

Linux および macOS:

```
$ docker run --rm -it -v ~/.aws:/root/.aws amazon/aws-cli command
```

Windows コマンドプロンプト

```
$ docker run --rm -it -v %userprofile%\.aws:/root/.aws amazon/aws-cli command
```

Windows PowerShell:

```
C:\> docker run --rm -it -v $env:userprofile\.aws:/root/.aws  amazon/aws-cli command
```

-v フラグとマウントの詳細については、Docker reference guide を参照してください。

> **Note**
>
> `config` および `credentials` の詳細については、「the section called “構成設定”」を参照してください。

## 例 1: 認証情報と設定の提供

この例では、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) でバケットを一覧表示する `s3 ls` コマンドの実行時に、ホストの認証情報および設定を提供しています。以下の例では、AWS CLI 認証情報および設定ファイルのデフォルトの場所を使用しています。別の場所を使用するには、ファイルパスを変更します。

Amazon ECR Public

Linux および macOS:

```
$ docker run --rm -it -v ~/.aws:/root/.aws public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli s3 ls
2020-03-25 00:30:48 aws-cli-docker-demo
```

Windows コマンドプロンプト

```
$ docker run --rm -it -v %userprofile%\.aws:/root/.aws public.ecr.aws/aws-cli/aws-
cli s3 ls
2020-03-25 00:30:48 aws-cli-docker-demo
```

Windows PowerShell:

```
C:\> docker run --rm -it -v $env:userprofile\.aws:/root/.aws public.ecr.aws/aws-cli/
aws-cli s3 ls
```

Docker Hub

Linux および macOS:

```
$ docker run --rm -it -v ~/.aws:/root/.aws amazon/aws-cli s3 ls
2020-03-25 00:30:48 aws-cli-docker-demo
```

Windows コマンドプロンプト

```
$ docker run --rm -it -v %userprofile%\.aws:/root/.aws amazon/aws-cli s3 ls
2020-03-25 00:30:48 aws-cli-docker-demo
```

Windows PowerShell:

```
C:\> docker run --rm -it -v $env:userprofile\.aws:/root/.aws amazon/aws-cli s3 ls
```

特定システムの環境変数は、-eフラグを使用して呼び出すことができます。環境変数を使用するには、変数を名前で呼び出します。

Amazon ECR Public

Linux および macOS:

```
$ docker run --rm -it -v ~/.aws:/root/.aws -e ENVVAR_NAME public.ecr.aws/aws-cli/
aws-cli s3 ls
2020-03-25 00:30:48 aws-cli-docker-demo
```

Windows コマンドプロンプト

```
$ docker run --rm -it -v %userprofile%\.aws:/root/.aws -e ENVVAR_NAME
 public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli s3 ls
2020-03-25 00:30:48 aws-cli-docker-demo
```

Windows PowerShell:

```
C:\> docker run --rm -it -v $env:userprofile\.aws:/root/.aws -e ENVVAR_NAME
 public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli s3 ls
```

Docker Hub

Linux および macOS:

```
$ docker run --rm -it -v ~/.aws:/root/.aws -e ENVVAR_NAME amazon/aws-cli s3 ls
2020-03-25 00:30:48 aws-cli-docker-demo
```

Windows コマンドプロンプト

```
$ docker run --rm -it -v %userprofile%\.aws:/root/.aws -e ENVVAR_NAME amazon/aws-cli
 s3 ls
2020-03-25 00:30:48 aws-cli-docker-demo
```

Windows PowerShell:

```
C:\> docker run --rm -it -v $env:userprofile\.aws:/root/.aws -e ENVVAR_NAME amazon/
aws-cli s3 ls
```

### 例 2: ホストシステムへの Amazon S3 ファイルのダウンロード

一部の AWS CLI バージョン 2 コマンドでは、コンテナ内のホストシステムからファイルを読み取ったり、コンテナからホストシステムにファイルを書き込むことができます。

この例では、現在の作業ディレクトリをコンテナの S3 ディレクトリにマウントして、s3://aws-cli-docker-demo/hello オブジェクト /aws をローカルファイルシステムにダウンロードしま

す。hello オブジェクトをコンテナの /aws ディレクトリにダウンロードすると、ファイルはホストシステムの現在の作業ディレクトリにも保存されます。

Amazon ECR Public

Linux および macOS:

```
$ docker run --rm -it -v ~/.aws:/root/.aws -v $(pwd):/aws public.ecr.aws/aws-cli/
aws-cli s3 cp s3://aws-cli-docker-demo/hello .
download: s3://aws-cli-docker-demo/hello to ./hello
```

Windows コマンドプロンプト

```
$ docker run --rm -it -v %userprofile%\.aws:/root/.aws -v %cd%:/aws public.ecr.aws/
aws-cli/aws-cli s3 cp s3://aws-cli-docker-demo/hello .
download: s3://aws-cli-docker-demo/hello to ./hello
```

Windows PowerShell:

```
C:\> docker run --rm -it -v $env:userprofile\.aws:/root/.aws -v $pwd\aws:/aws
 public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli s3 cp s3://aws-cli-docker-demo/hello .
```

Docker Hub

Linux および macOS:

```
$ docker run --rm -it -v ~/.aws:/root/.aws -v $(pwd):/aws amazon/aws-cli s3 cp s3://
aws-cli-docker-demo/hello .
download: s3://aws-cli-docker-demo/hello to ./hello
```

Windows コマンドプロンプト

```
$ docker run --rm -it -v %userprofile%\.aws:/root/.aws -v %cd%:/aws amazon/aws-cli
 s3 cp s3://aws-cli-docker-demo/hello .
download: s3://aws-cli-docker-demo/hello to ./hello
```

Windows PowerShell:

```
C:\> docker run --rm -it -v $env:userprofile\.aws:/root/.aws -v $pwd\aws:/aws
 amazon/aws-cli s3 cp s3://aws-cli-docker-demo/hello .
```

ダウンロードしたファイルがローカルファイルシステムに存在することを確認するには、以下を実行します。

Linux および macOS:

```
$ cat hello
Hello from Docker!
```

Windows PowerShell:

```
$ type hello
Hello from Docker!
```

### 例 3: AWS_PROFILE 環境変数の使用

特定システムの環境変数は、-eフラグを使用して呼び出すことができます。使用したいそれぞれの環境変数を呼び出してください。この例では、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) でバケットをリストする s3 ls コマンドの実行時に、ホスト認証情報、設定、および *AWS_PROFILE* 環境変数を提供しています。

Amazon ECR Public

Linux および macOS:

```
$ docker run --rm -it -v ~/.aws:/root/.aws -e AWS_PROFILE public.ecr.aws/aws-cli/
aws-cli s3 ls
2020-03-25 00:30:48 aws-cli-docker-demo
```

Windows コマンドプロンプト

```
$ docker run --rm -it -v %userprofile%\.aws:/root/.aws -e AWS_PROFILE
 public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli s3 ls
2020-03-25 00:30:48 aws-cli-docker-demo
```

Windows PowerShell:

```
C:\> docker run --rm -it -v $env:userprofile\.aws:/root/.aws -e AWS_PROFILE
 public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli s3 ls
```

Docker Hub

Linux および macOS:

```
$ docker run --rm -it -v ~/.aws:/root/.aws -e AWS_PROFILE amazon/aws-cli s3 ls
2020-03-25 00:30:48 aws-cli-docker-demo
```

Windows コマンドプロンプト

```
$ docker run --rm -it -v %userprofile%\.aws:/root/.aws -e AWS_PROFILE amazon/aws-cli
 s3 ls
2020-03-25 00:30:48 aws-cli-docker-demo
```

Windows PowerShell:

```
C:\> docker run --rm -it -v $env:userprofile\.aws:/root/.aws -e AWS_PROFILE amazon/
aws-cli s3 ls
```

## docker run コマンドの短縮

docker run コマンドを短縮するには、オペレーティングシステムの機能を使用して Linux および macOS で symbolic link (シンボリックリンク) または alias を作成するか、あるいは Windows で doskey を作成することをお勧めします。aws エイリアスを設定するには、次のいずれかのコマンドを実行します。

- aws コマンドへの基本的なアクセスについては、以下を実行します。

  Amazon ECR Public

  Linux および macOS:

  ```
  $ alias aws='docker run --rm -it public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli'
  ```

  Windows コマンドプロンプト

  ```
  C:\> doskey aws=docker run --rm -it public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli $*
  ```

  Windows PowerShell:

```
C:\> Function AWSCLI {docker run --rm -it public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli $args}
Set-Alias -Name aws -Value AWSCLI
```

Docker Hub

Linux および macOS:

```
$ alias aws='docker run --rm -it amazon/aws-cli'
```

Windows コマンドプロンプト

```
C:\> doskey aws=docker run --rm -it amazon/aws-cli $*
```

Windows PowerShell:

```
C:\> Function AWSCLI {docker run --rm -it amazon/aws-cli $args}
Set-Alias -Name aws -Value AWSCLI
```

- aws コマンド使用時にホストファイルシステムおよび構成設定にアクセスする場合は、以下を実行します。

  Amazon ECR Public

  Linux および macOS:

```
$ alias aws='docker run --rm -it -v ~/.aws:/root/.aws -v $(pwd):/aws
 public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli'
```

  Windows コマンドプロンプト

```
C:\> doskey aws=docker run --rm -it -v %userprofile%\.aws:/root/.aws -v %cd%:/aws
 public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli $*
```

  Windows PowerShell:

```
C:\> Function AWSCLI {docker run --rm -it -v $env:userprofile\.aws:/root/.aws -v
 $pwd\aws:/aws public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli $args}
Set-Alias -Name aws -Value AWSCLI
```

Docker Hub

Linux および macOS:

```
$ alias aws='docker run --rm -it -v ~/.aws:/root/.aws -v $(pwd):/aws amazon/aws-
cli'
```

Windows コマンドプロンプト

```
C:\> doskey aws=docker run --rm -it -v %userprofile%\.aws:/root/.aws -v %cd%:/aws
 amazon/aws-cli $*
```

Windows PowerShell:

```
C:\> Function AWSCLI {docker run --rm -it -v $env:userprofile\.aws:/root/.aws -v
 $pwd\aws:/aws amazon/aws-cli $args}
Set-Alias -Name aws -Value AWSCLI
```

- aws エイリアスで使用する特定のバージョンを割り当てるには、バージョンタグを追加します。

  Amazon ECR Public

  Linux および macOS:

  ```
  $ alias aws='docker run --rm -it -v ~/.aws:/root/.aws -v $(pwd):/aws
   public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli:2.0.6'
  ```

  Windows コマンドプロンプト

  ```
  C:\> doskey aws=docker run --rm -it -v %userprofile%\.aws:/root/.aws -v %cd%:/aws
   public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli:2.0.6 $*
  ```

  Windows PowerShell:

  ```
  C:\> Function AWSCLI {docker run --rm -it -v $env:userprofile\.aws:/root/.aws -v
   $pwd\aws:/aws public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli:2.0.6 $args}
  Set-Alias -Name aws -Value AWSCLI
  ```

Docker Hub

Linux および macOS:

```
$ alias aws='docker run --rm -it -v ~/.aws:/root/.aws -v $(pwd):/aws amazon/aws-cli:2.0.6'
```

Windows コマンドプロンプト

```
C:\> doskey aws=docker run --rm -it -v %userprofile%\.aws:/root/.aws -v %cd%:/aws
 amazon/aws-cli:2.0.6 $*
```

Windows PowerShell:

```
C:\> Function AWSCLI {docker run --rm -it -v $env:userprofile\.aws:/root/.aws -v
 $pwd\aws:/aws amazon/aws-cli:2.0.6 $args}
Set-Alias -Name aws -Value AWSCLI
```

エイリアスの設定後、ホストシステムにインストールされている場合と同様に、コンテナから AWS CLI バージョン 2 を実行できます。

```
$ aws --version
aws-cli/2.27.41 Python/3.7.3 Linux/4.9.184-linuxkit botocore/2.4.5dev10
```

# のセットアップAWS CLI

このトピックでは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) が AWS と対話するために使用する基本設定をすばやく指定する方法について説明します。これらには、セキュリティ認証情報、デフォルトの出力形式、およびデフォルトの AWS リージョンが含まれます。

トピック

- プログラムによるアクセス用の認証情報を収集する
- 新しい設定と認証情報のセットアップ
- 既存の設定と認証情報ファイルの使用

# プログラムによるアクセス用の認証情報を収集する

AWS マネジメントコンソール の外部で AWS を操作するには、プログラムによるアクセスが必要です。認証と認証情報の説明については、次のいずれかのオプションを選択します。

| 認証タイプ | 目的 | 手順 |
| --- | --- | --- |
| AWS マネジメントコンソールの認証情報 | (推奨) コンソール認証情報を使用して AWS CLI にログインし、短期の認証情報を使用します。AWS アカウントアクセスにルート、IAM ユーザー、または IAM とのフェデレーションを使用する場合に推奨 | the section called “コンソール認証情報” |
| IAM アイデンティティセンターのワークフォースユーザーの短期認証情報 | IAM Identity Center のワークフォースユーザーに短期の認証情報を使用します。<br><br>セキュリティのベストプラクティスは、IAM アイデンティティセンターで AWS Organizations を使用することです。その場合は、組み込みの IAM アイデンティティセンターディレクトリや Active Directory などのユーザーディレクトリを短期認証情報と組み合わせます。 | the section called “IAM Identity Center 認証” |
| IAM ユーザーの短期認証情報 | 長期認証情報よりも安全な IAM ユーザーの短期認証情報を使用します。認証情報が漏洩した場合でも、有効期限が切れる前に使用される可能性のある期間が限られます。 | the section called “短期の認証情報” |

| 認証タイプ | 目的 | 手順 |
| --- | --- | --- |
| Amazon EC2 インスタンスの IAM または IAM アイデンティティセンターのユーザー。 | Amazon EC2 インスタンスメタデータを使用し、Amazon EC2 インスタンスに割り当てられたロールを使用して一時的な認証情報のクエリを実行します。 | the section called “Amazon EC2 メタデータ” |
| アクセス許可のロールの引き受け | 別の認証情報メソッドと組み合わせて、ユーザーがアクセスできない可能性のある AWS のサービスに一時的にアクセスできるようにするためのロールを引き受けます。 | the section called “IAM ロール” |
| IAM ユーザーの長期認証情報 | (非推奨) 有効期限のない長期認証情報を使用します。 | the section called “IAM ユーザー” |
| IAM または IAM アイデンティティセンターのワークフォースユーザーの外部ストレージ | (非推奨) 別の認証情報メソッドと組み合わせます。ただし、認証情報値の値は AWS CLI 以外の場所に保存します。この方法は、認証情報が保存される外部の場所の安全性に依存します。 | the section called “外部認証情報” |

## 新しい設定と認証情報のセットアップ

AWS CLI は、設定と認証情報を、`credentials` ファイルと `config` ファイルのプロファイル (設定のコレクション) に保存します。

すばやくセットアップするには、主に 2 つの方法があります。

- AWS CLI コマンドを使用した設定
- 認証情報と設定ファイルの手動編集

以下の例では、各認証方法でサンプル値を使用しています。サンプル値を自分の値に置き換えてください。

## AWS CLI コマンドを使用した設定

一般的には、任意のターミナルの `aws configure` または `aws configure sso` コマンドを使用するのが、AWS CLI のインストールをセットアップするための最も簡単な方法です。希望する認証情報メソッドに応じた関連情報を入力するよう AWS CLI から求められます。デフォルトでは、このプロファイル内の情報は、使用するプロファイルを明示的に指定しない AWS CLI コマンドを実行する場合に使用されます。

`credentials` ファイルと`config` ファイルの詳細については、「Configuration and credential file settings in the AWS CLI」を参照してください。

Console sessions as short-term credentials

この例では、`aws login` コマンドで既存のコンソール認証情報を使用できます。このサインイン方法は、最初のアカウント設定中に作成されたルート認証情報、IAM ユーザー、または ID プロバイダーからのフェデレーティッド ID で使用できます。詳細については、「コンソール認証情報を使用した AWS ローカル開発へのログイン」を参照してください。

```
$ aws login
No AWS region has been configured. The AWS region is the geographic location of your
 AWS resources.

If you've used AWS before and already have resources in your account, tell us which
 region they were
created in. If you haven't created resources in your account before, you can pick
 the region closest to you:
https://docs.aws.amazon.com/global-infrastructure/latest/regions/aws-regions.html.
 You are able to change
the region in the CLI at any time with the command `aws configure set region
 NEW_REGION`.

AWS Region [us-east-1]: us-east-1
Attempting to open the login page for `us-east-1` in your default browser. If the
 browser does not open,
use the following URL to complete your login:

https://us-east-1.signin.aws.amazon.com/v1/authorize<abbreviated>

If you cannot connect to this URL, make sure that you have specified a valid region.
```

```
Waiting for login...

Logged in with role `arn:aws:sts::012345678910:user/iam-user`, and configured
 profile
`default` to use `us-east-1`. This session will expire on October 14, 2025 at 2:04
 PST. After this time, you
can renew your session with `aws login`.
```

### IAM Identity Center (SSO)

この例は、`aws configure sso` ウィザードを使用した AWS IAM Identity Center 用です。詳細については、「the section called “IAM Identity Center 認証”」を参照してください。

```
$ aws configure sso
SSO session name (Recommended): my-sso
SSO start URL [None]: https://my-sso-portal.awsapps.com/start
SSO region [None]:us-east-1

Attempting to automatically open the SSO authorization page in your default browser.

There are 2 AWS accounts available to you.
> DeveloperAccount, developer-account-admin@example.com (111122223333)
  ProductionAccount, production-account-admin@example.com (444455556666)

Using the account ID 111122223333

There are 2 roles available to you.
> ReadOnly
  FullAccess

Using the role name "ReadOnly"

CLI default client Region [None]: us-west-2
CLI default output format [None]: json
CLI profile name [123456789011_ReadOnly]: user1
```

### IAM Identity Center (Legacy SSO)

この例は、`aws configure sso` ウィザードを使用した AWS IAM Identity Center の従来の方法を示しています。従来の SSO を使用するには、セッション名を空白のままにします。詳細については、「the section called “IAM Identity Center 認証”」を参照してください。

```
$ aws configure sso
SSO session name (Recommended):
SSO start URL [None]: https://my-sso-portal.awsapps.com/start
SSO region [None]:us-east-1

SSO authorization page has automatically been opened in your default browser.
Follow the instructions in the browser to complete this authorization request.

There are 2 AWS accounts available to you.
> DeveloperAccount, developer-account-admin@example.com (111122223333)
  ProductionAccount, production-account-admin@example.com (444455556666)

Using the account ID 111122223333

There are 2 roles available to you.
> ReadOnly
  FullAccess

Using the role name "ReadOnly"

CLI default client Region [None]: us-west-2
CLI default output format [None]: json
CLI profile name [123456789011_ReadOnly]: user1
```

Short-term credentials

この例は、AWS Identity and Access Management の短期の認証情報用です。aws configure ウィザードを使用して初期値を設定すると、aws configure set コマンドは必要な最後の値を割り当てます。詳細については、「the section called “短期の認証情報”」を参照してください。

```
$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json
$ aws configure set
 aws_session_token fcZib3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZVERYLONG
```

IAM role

この例は IAM ロールを引き受けるためのものです。IAM ロールを使用するプロファイルは、別のプロファイルから認証情報を取得し、IAM ロールのアクセス許可を適用します。以下の例

で、default は認証情報のソースプロファイルです。user1 は同じ認証情報を借り出して新しいロールを継承します。このプロセス用のウィザードは存在しないため、各値の設定には aws configure set コマンドを使用します。詳細については、「the section called “IAM ロール”」を参照してください。

```
$ aws configure set role_arn arn:aws:iam::123456789012:role/defaultrole
$ aws configure set source_profile default
$ aws configure set role_session_name session_user1
$ aws configure set region us-west-2
$ aws configure set output json
```

Amazon EC2 instance metadata credentials

次の例は、ホストしている Amazon EC2 インスタンスメタデータから取得した認証情報用です。このプロセス用のウィザードは存在しないため、各値の設定には aws configure set コマンドを使用します。詳細については、「the section called “Amazon EC2 メタデータ”」を参照してください。

```
$ aws configure set role_arn arn:aws:iam::123456789012:role/defaultrole
$ aws configure set credential_source Ec2InstanceMetadata
$ aws configure set region us-west-2
$ aws configure set output json
```

Long-term credentials

> **Warning**
>
> セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアを開発するときや実際のデータを扱うときは、IAM ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

この例は、AWS Identity and Access Management の長期の認証情報用です。詳細については、「the section called “IAM ユーザー”」を参照してください。

```
$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json
```

認証方法と認証情報メソッドの詳細については、「認証とアクセス認証情報」を参照してください。

### 認証情報と設定ファイルの手動編集

情報をコピーして貼り付ける場合は、config ファイルと credentials ファイルを手動で編集することをお勧めします。希望する認証情報メソッドに応じて、ファイルは異なる方法で設定されます。

ファイルはホームディレクトリの .aws フォルダの下に保存されます。ホームディレクトリの場所はオペレーティングシステムによって異なりますが、環境変数 %UserProfile% (Windows の場合) および $HOME または チルド ~ (Unix ベースのシステムの場合) を使用して参照されます。これらの設定が保存される場所の詳細については、「the section called “構成設定はどこに保存されていますか。”」を参照してください。

次の例は、default プロファイルと user1 という名前のプロファイルを示しており、サンプル値を使用しています。サンプル値を自分の値に置き換えてください。credentials ファイルとconfig ファイルの詳細については、「Configuration and credential file settings in the AWS CLI」を参照してください。

IAM Identity Center (SSO)

この例は AWS IAM Identity Center 用です。詳細については、「the section called “IAM Identity Center 認証”」を参照してください。

認証情報ファイル

credentials ファイルは、この認証方法には使用しません。

設定ファイル

```
[default]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = readOnly
region = us-west-2
output = text

[profile user1]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 444455556666
sso_role_name = readOnly
region = us-east-1
```

```
output = json

[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_registration_scopes = sso:account:access
```

IAM Identity Center (Legacy SSO)

この例は、AWS IAM Identity Center の従来の方法を示しています。詳細については、「the section called “IAM Identity Center 認証”」を参照してください。

認証情報ファイル:

`credentials` ファイルは、この認証方法には使用しません。

設定ファイル

```
[default]
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_region = us-east-1
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = readOnly
region = us-west-2
output = text

[profile user1]
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_region = us-east-1
sso_account_id = 444455556666
sso_role_name = readOnly
region = us-east-1
output = json
```

Short-term credentials

この例は、AWS Identity and Access Management の短期の認証情報用です。詳細については、「the section called “短期の認証情報”」を参照してください。

認証情報ファイル:

```
[default]
```

```
aws_access_key_id=ASIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
aws_session_token
 = IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZVERYLONGSTRINGEXAMPLE

[user1]
aws_access_key_id=ASIAI44QH8DHBEXAMPLE
aws_secret_access_key=je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY
aws_session_token
 = fcZib3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZVERYLONGSTRINGEXAMPLE
```

設定ファイル

```
[default]
region=us-west-2
output=json

[profile user1]
region=us-east-1
output=text
```

IAM role

この例は IAM ロールを引き受けるためのものです。IAM ロールを使用するプロファイルは、別のプロファイルから認証情報を取得し、IAM ロールのアクセス許可を適用します。以下の例で、default は認証情報のソースプロファイルで、user1 は同じ認証情報を借り出して新しいロールを継承します。詳細については、「the section called “IAM ロール”」を参照してください。

認証情報ファイル:

credentials ファイルは、ソースプロファイルが使用する認証によって異なります。次の例で、ソースプロファイルは短期の認証情報を使用しています。

```
[default]
aws_access_key_id=ASIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
aws_session_token
 = IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZVERYLONGSTRINGEXAMPLE
```

設定ファイル

```
[default]
region=us-west-2
output=json

[profile user1]
role_arn=arn:aws:iam::777788889999:role/user1role
source_profile=default
role_session_name=session_user1
region=us-east-1
output=text
```

Amazon EC2 instance metadata credentials

次の例は、ホストしている Amazon EC2 インスタンスメタデータから取得した認証情報用です。詳細については、「the section called “Amazon EC2 メタデータ”」を参照してください。

認証情報ファイル:

`credentials` ファイルは、この認証方法には使用しません。

設定ファイル

```
[default]
role_arn=arn:aws:iam::123456789012:role/defaultrole
credential_source=Ec2InstanceMetadata
region=us-west-2
output=json

[profile user1]
role_arn=arn:aws:iam::777788889999:role/user1role
credential_source=Ec2InstanceMetadata
region=us-east-1
output=text
```

Long-term credentials

> **Warning**
>
> セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアを開発するときや実際のデータを扱うときは、IAM ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

この例は、AWS Identity and Access Management の長期の認証情報用です。詳細については、「the section called “IAM ユーザー”」を参照してください。

認証情報ファイル:

```
[default]
aws_access_key_id=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

[user1]
aws_access_key_id=AKIAI44QH8DHBEXAMPLE
aws_secret_access_key=je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY
```

設定ファイル

```
[default]
region=us-west-2
output=json

[profile user1]
region=us-east-1
output=text
```

認証方法と認証情報メソッドの詳細については、「認証とアクセス認証情報」を参照してください。

## 既存の設定と認証情報ファイルの使用

既存の設定および認証情報ファイルがある場合は、AWS CLI にこれらのファイルを使用できます。

config ファイルと credentials ファイルを使用するには、これらのファイルをホームディレクトリの .aws という名前の付いたフォルダに移動します。ホームディレクトリの場所はオペレーティングシステムによって異なりますが、環境変数 %UserProfile% (Windows の場合) および $HOME またはチルド ~ (Unix ベースのシステムの場合) を使用して参照されます。

AWS_CONFIG_FILE と AWS_SHARED_CREDENTIALS_FILE の環境変数を別のローカルパスに設定することで、config ファイルと credentials ファイルの場所をデフォルト以外の場所に指定できます。詳細については、「Configuring environment variables for the AWS CLI」を参照してください。

設定と認証情報ファイルの設定の詳細については、「the section called “構成設定”」を参照してください。

# Configuring settings for the AWS CLI

このセクションでは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) が AWS と対話するために使用する設定を指定する方法について説明します。これには以下が含まれます。

- API の呼び出し元を識別する認証情報。アクセス認証情報は、AWS サーバーへのリクエストを暗号化して ID を確認し、関連するアクセス許可ポリシーを取得するために使用します。これらのアクセス許可によって、実行できるアクションが決まります。認証情報の設定の詳細については、「認証とアクセス認証情報」を参照してください。
- その他の設定の詳細。デフォルトの出力形式やデフォルトの AWS リージョンなど、リクエストの処理方法を AWS CLI に指示します。

> **Note**
>
> AWS では、すべての着信リクエストは暗号で署名される必要があります。これは、AWS CLI によって行われます。「署名」には日時スタンプが含まれます。したがって、コンピュータの日付と時刻が正しく設定されていることを確認する必要があります。日時が正しく設定されていない場合、署名の日時が AWS サービスによって認識された日間と大きく異なることがあり、その場合は AWS によってリクエストが却下されます。

## 設定と認証情報の優先順位

認証情報と構成設定は、システム環境変数、ユーザー環境変数、ローカルの AWS 設定ファイルなど複数の場所にあり、コマンドラインでパラメータとして明示的に宣言される場合もあります。特定の場所が他の場所よりも優先されます。AWS CLI 認証情報と構成設定は、次の順序で優先されます。

1. コマンドラインオプション - `--region`、`--output`、`--profile` パラメータなど、他の任意の場所にある設定を上書きします。
2. 環境変数 - システムの環境変数に値を保存できます。
3. ロールの継承 - 設定または `assume-role` コマンドを通じて IAM ロールのアクセス許可を継承します。
4. ウェブ ID によるロールの継承 - 設定または `assume-role-with-web-identity` コマンドを通じてウェブ ID を使用して IAM ロールのアクセス許可を継承します。

5. AWS IAM Identity Center – config ファイルに保存された IAM ID センターの設定は、aws configure sso コマンド実行時に更新されます。そうすると、aws sso login コマンドを実行すると認証情報が認証されます。「config」ファイルは、Linux または macOS では「~/.aws/config」、Windows では「C:\Users*USERNAME*\.aws\config」にあります。
6. 認証情報ファイル – コマンド aws configure を実行すると、credentials ファイルと config ファイルが更新されます。「credentials」ファイルは、Linux または macOS では「~/.aws/credentials」、Windows では「C:\Users*USERNAME*\.aws\credentials」にあります。
7. カスタムプロセス — 外部ソースから認証情報を取得します。
8. 設定ファイル - コマンド aws configure を実行すると、credentials ファイルと config ファイルが更新されます。「config」ファイルは、Linux または macOS では「~/.aws/config」、Windows では「C:\Users*USERNAME*\.aws\config」にあります。
9. コンテナ認証情報 - IAM ロールを各 Amazon Elastic コンテナサービス (Amazon ECS) タスク定義に関連付けることができます。関連付けられると、そのロールの一時認証情報は、そのタスクのコンテナで使用できるようになります。詳細については、Amazon Elastic Container Service 開発者ガイドの「タスク用の IAM ロール」を参照してください。
10. Amazon EC2 インスタンスプロファイルの認証情報 - IAM ロールを各 Amazon Elastic コンピュートクラウド (Amazon EC2) インスタンスに関連付けることができます。関連付けられると、そのロールの一時認証情報は、インスタンスで実行中のコードで使用できるようになります。認証情報は、Amazon EC2 メタデータサービスを通じて配信されます。詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Amazon EC2 の IAM ロール」および「IAM ユーザーガイド」の「インスタンスプロファイルの使用 」を参照してください。

## このセクションのその他のトピック

- the section called “構成設定”
- the section called “環境可変”
- the section called “コマンドラインオプション”
- the section called “ コマンド補完”
- the section called “再試行”
- the section called “HTTP プロキシ”

# Configuration and credential file settings in the AWS CLI

頻繁に利用される構成設定および認証情報を AWS CLI が維持するファイルに保存することができます。

ファイルは `profiles` に分割されます。デフォルトで、AWS CLI は `default` という名前のプロファイルにある設定を使用します。替わりの設定を使用するには、追加のプロファイルを作成して参照できます。

サポートされた環境変数のいずれかの設定を使用するか、あるいはコマンドラインパラメータを使用して、個別の設定を上書きすることもできます。構成設定の優先順位の詳細については、「Configuring settings for the AWS CLI」を参照してください。

> **Note**
>
> 認証情報の設定の詳細については、「認証とアクセス認証情報」を参照してください。

トピック


- 設定ファイルと認証ファイルの形式
- 構成設定はどこに保存されていますか。
- 名前を指定されたプロファイルを使用する
- コマンドを使用した構成設定の設定と表示
- 新しい設定と認証情報を設定するコマンドの例
- サポートされる config ファイル設定


## 設定ファイルと認証ファイルの形式

`config` ファイルと `credentials` ファイルは、セクションにまとめられています。セクションには、プロファイル、SSO セッション、およびサービスが含まれます。セクションは、設定の名前付きコレクションであり、別のセクション定義の行が検出されるまで続きます。複数のプロファイルとセクションを `config` ファイルおよび `credentials` ファイルに保存できます。

これらのファイルは、次の形式を使用するプレーンテキストファイルです。

- セクション名は、`[default]`、`[profile user1]`、`[sso-session]` などの括弧 [] で囲まれています。

- セクション内のすべてのエントリは、`setting_name=value` の一般的な形式になります。
- 行の先頭にハッシュ文字 (#) を付けると、行をコメントアウトできます。

config および credentials ファイルには以下のセクションタイプが含まれます。

- セクションタイプ: profile
- セクションタイプ: sso-session
- セクションタイプ: services

## セクションタイプ: **profile**

ファイルに応じて、セクション名の形式は次のとおりです。

- 設定ファイル: `[default]` `[profile user1]`
- 認証情報ファイル: `[default]` `[user1]`

  `credentials` ファイルにエントリを作成するときは、`profile` という単語を使用しないでください。

各プロファイルは異なる認証情報を指定できます。また、別の AWS リージョンおよび出力形式を指定することもできます。`config` ファイルでプロファイルに名前を付けるときは、プレフィックス「`profile`」を含めますが、`credentials` ファイルには含めないでください。

次の例は、2 つのプロファイル、リージョン、出力が指定されている `credentials` ファイルと `config` ファイルを示しています。最初の [default] はプロファイルを指定せずに AWS CLI コマンドを実行するときに使用します。2 つ目は、`--profile user1` パラメータを指定して AWS CLI コマンドを実行するときに使用します。

IAM Identity Center (SSO)

  この例は AWS IAM Identity Center 用です。詳細については、「the section called “IAM Identity Center 認証”」を参照してください。

  認証情報ファイル:

  `credentials` ファイルは、この認証方法には使用しません。

  設定ファイル

```
[default]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = readOnly
region = us-west-2
output = text

[profile user1]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 444455556666
sso_role_name = readOnly
region = us-east-1
output = json

[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_registration_scopes = sso:account:access
```

IAM Identity Center (Legacy SSO)

この例は、AWS IAM Identity Center の従来の方法を示しています。詳細については、「the section called “IAM Identity Center 認証”」を参照してください。

認証情報ファイル:

`credentials` ファイルは、この認証方法には使用しません。

設定ファイル

```
[default]
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_region = us-east-1
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = readOnly
region = us-west-2
output = text

[profile user1]
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_region = us-east-1
sso_account_id = 444455556666
sso_role_name = readOnly
```

```
region = us-east-1
output = json
```

Short-term credentials

この例は、AWS Identity and Access Management の短期の認証情報用です。詳細については、「the section called “短期の認証情報”」を参照してください。

認証情報ファイル:

```
[default]
aws_access_key_id=ASIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
aws_session_token
 = IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZVERYLONGSTRINGEXAMPLE

[user1]
aws_access_key_id=ASIAI44QH8DHBEXAMPLE
aws_secret_access_key=je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY
aws_session_token
 = fcZib3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZVERYLONGSTRINGEXAMPLE
```

設定ファイル

```
[default]
region=us-west-2
output=json

[profile user1]
region=us-east-1
output=text
```

IAM role

この例は IAM ロールを引き受けるためのものです。IAM ロールを使用するプロファイルは、別のプロファイルから認証情報を取得し、IAM ロールのアクセス許可を適用します。以下の例で、`default` は認証情報のソースプロファイルで、`user1` は同じ認証情報を借り出して新しいロールを継承します。詳細については、「the section called “IAM ロール”」を参照してください。

認証情報ファイル:

credentials ファイルは、ソースプロファイルが使用する認証によって異なります。次の例で、ソースプロファイルは短期の認証情報を使用しています。

```
[default]
aws_access_key_id=ASIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
aws_session_token
 = IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZVERYLONGSTRINGEXAMPLE
```

設定ファイル

```
[default]
region=us-west-2
output=json

[profile user1]
role_arn=arn:aws:iam::777788889999:role/user1role
source_profile=default
role_session_name=session_user1
region=us-east-1
output=text
```

### Amazon EC2 instance metadata credentials

次の例は、ホストしている Amazon EC2 インスタンスメタデータから取得した認証情報用です。詳細については、「the section called “Amazon EC2 メタデータ”」を参照してください。

認証情報ファイル:

credentials ファイルは、この認証方法には使用しません。

設定ファイル

```
[default]
role_arn=arn:aws:iam::123456789012:role/defaultrole
credential_source=Ec2InstanceMetadata
region=us-west-2
output=json

[profile user1]
role_arn=arn:aws:iam::777788889999:role/user1role
```

```
credential_source=Ec2InstanceMetadata
region=us-east-1
output=text
```

Long-term credentials

> **Warning**
>
> セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアを開発するときや実際のデータを扱うときは、IAM ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

この例は、AWS Identity and Access Management の長期の認証情報用です。詳細については、「the section called “IAM ユーザー”」を参照してください。

認証情報ファイル:

```
[default]
aws_access_key_id=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

[user1]
aws_access_key_id=AKIAI44QH8DHBEXAMPLE
aws_secret_access_key=je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY
```

設定ファイル

```
[default]
region=us-west-2
output=json

[profile user1]
region=us-east-1
output=text
```

詳細および追加の認可/認証情報メソッドについては、「the section called “IAM ユーザー”」を参照してください。

## セクションタイプ: **sso-session**

config ファイルの sso-session セクションを使用して、SSO アクセストークンを取得するための設定変数をグループ化します。これらを使用して、AWS 認証情報を取得できます。次の設定を使用します。

- (必須) sso_start_url
- (必須) sso_region
- sso_account_id
- sso_role_name
- sso_registration_scopes

sso-session セクションを定義してプロファイルに関連付けます。sso_region と sso_start_url は sso-session セクション内に設定する必要があります。SDK が SSO 認証情報をリクエストできるように、通常、sso_account_id と sso_role_name は profileセクション内に設定する必要があります。

次の例では、SSO 認証情報をリクエストするように SDK を設定し、トークンの自動更新をサポートしています。

```
[profile dev]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SampleRole

[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
```

これにより、sso-session 設定を複数のプロファイルでも再利用できるようになります。

```
[profile dev]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SampleRole

[profile prod]
sso_session = my-sso
```

```
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SampleRole2

[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
```

ただし、sso_account_id と sso_role_name は SSO トークン設定のすべてのシナリオで必須というわけではありません。アプリケーションでベアラー認証をサポートする AWS のサービスのみを使用する場合、従来の AWS 認証情報は必要ありません。ベアラー認証は、ベアラートークンと呼ばれるセキュリティトークンを使用する HTTP 認証スキームです。このシナリオでは、sso_account_id と sso_role_name は必須ではありません。AWS のサービスでベアラートークン認可をサポートしているかどうかについては、各サービスのガイドを参照してください。

さらに、登録スコープは sso-session の一部として設定できます。スコープは、ユーザーのアカウントに対するアプリケーションのアクセスを制限する OAuth 2.0 のメカニズムです。アプリケーションは 1 つ以上のスコープをリクエストでき、アプリケーションに発行されたアクセストークンは付与されたスコープに限定されます。これらのスコープは、登録された OIDC クライアントがリクエストできるアクセス許可と、クライアントが取得するアクセストークンを定義します。次の例では、アカウント/ロールを一覧表示するアクセスを許可するように sso_registration_scopes を設定しています。

```
[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_registration_scopes = sso:account:access
```

認証トークンは、セッション名に基づいたファイル名を使用して、~/.aws/sso/cache ディレクトリの下のディスクにキャッシュされます。

設定タイプの詳細については、「the section called “IAM Identity Center 認証”」を参照してください。

## セクションタイプ: **services**

services セクションは、AWS のサービス リクエストのカスタムエンドポイントを設定する設定のグループです。その後、プロファイルは services セクションにリンクされます。

```
[profile dev]
```

```
services = my-services
```

services セクションは <SERVICE> = 行ごとにサブセクションに分割されます。ここで、<SERVICE> は AWS のサービス 識別子キーです。AWS のサービス 識別子は API モデルの serviceId に基づいており、すべてのスペースはアンダースコアに置き換えられ、使用する文字はすべて小文字になります。services セクションで使用するすべてのサービス識別子キーのリストについては、「Using endpoints in the AWS CLI」を参照してください。サービス識別子キーの後には、ネストされた設定 (それぞれが 1 行にあり、2 つのスペースでインデントされている) が続きます。

次の例では、*dev* プロファイルで使用される *my-services* セクション内の Amazon DynamoDB サービスへのリクエストに使用するエンドポイントを設定します。直後のインデントされた行はすべてそのサブセクションに含まれ、そのサービスに適用されます。

```
[profile dev]
services = my-services

[services my-services]
dynamodb =
  endpoint_url = http://localhost:8000
```

サービス固有のエンドポイントの詳細については、「Using endpoints in the AWS CLI」を参照してください。

プロファイルに IAM Assume Role 機能の source_profile パラメータによって設定されたロールベースの認証情報がある場合、SDK は指定されたプロファイルのサービス設定のみを使用します。ロールチェーンされたプロファイルは使用されません。例えば、次の共有 config ファイルを使用します。

```
[profile A]
credential_source = Ec2InstanceMetadata
endpoint_url = https://profile-a-endpoint.aws/

[profile B]
source_profile = A
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/roleB
services = profileB

[services profileB]
ec2 =
```

```
  endpoint_url = https://profile-b-ec2-endpoint.aws
```

プロファイル B を使用してコード内で Amazon EC2 を呼び出すと、エンドポイントは `https://profile-b-ec2-endpoint.aws` として解決されます。コードが他のサービスにリクエストを送信した場合、エンドポイントの解決はカスタムロジックには従いません。エンドポイントはプロファイル A で定義されたグローバルエンドポイントには解決されません。グローバルエンドポイントを B プロファイルに対して有効にするには、プロファイル B 内で直接 `endpoint_url` を設定する必要があります。

## 構成設定はどこに保存されていますか。

AWS CLI は `aws configure` で指定された機密性の高い認証情報を、ホームディレクトリの `.aws` という名前のフォルダにある `credentials` という名前のローカルファイルに保存します。`aws configure` で指定された機密性の低い設定オプションは、`config` という名前のローカルファイルに保存されるだけでなく、ホームディレクトリの `.aws` フォルダにも保存されます。

> **認証情報を設定ファイルに保存する**
>
> AWS CLI は `config` ファイルから認証情報を読み取ることができるので、すべてのプロファイル設定を 1 つのファイルに保持できます。同じ名前を共有するプロファイルの両方のファイルに認証情報がある場合、認証情報ファイルのキーが優先されます。認証情報は `credentials` ファイルに保存することをお勧めします。また、これらのファイルはさまざまな言語ソフトウェア開発キット (SDK) によっても使用されます。AWS CLI に加えて SDK のいずれかを使用する場合は、認証情報を独自のファイルに保存する必要があるかどうかを確認します。

ホームディレクトリの場所はオペレーティングシステムによって異なりますが、環境変数 `%UserProfile%` (Windows の場合) および `$HOME` またはチルド `~` (Unix ベースのシステムの場合) を使用して参照されます。`AWS_CONFIG_FILE` と `AWS_SHARED_CREDENTIALS_FILE` の環境変数を別のローカルパスに設定することで、ファイルの場所をデフォルト以外の場所に指定できます。詳細については、「Configuring environment variables for the AWS CLI」を参照してください。

AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを指定する共有プロファイルを使用する場合、AWS CLI は AWS STS `AssumeRole` オペレーションを呼び出して一時的な認証情報を取得します。その後、これらの認証情報は `~/.aws/cli/cache` に保存されます。それ以降の AWS CLI コマンドは、このキャッシュされた一時的な認証情報を有効期限が切れるまで使用します。有効期限が切れると、そこで AWS CLI によって自動的に認証情報が更新されます。

## 名前を指定されたプロファイルを使用する

明示的に定義されたプロファイルがない場合は、default プロファイルが使用されます。

名前付きプロファイルを使用するには、コマンドに --profile *profile-name* オプションを追加します。次の例では、user1 プロファイルに定義された認証情報および設定を使用しているすべての Amazon EC2 インスタンスを一覧表示します。

```
$ aws ec2 describe-instances --profile user1
```

複数のコマンドで名前付きプロファイルを使用する場合は、コマンドごとにプロファイルを指定しなくても済むように、AWS_PROFILE 環境変数をデフォルトプロファイルとして設定できます。この設定は、--profile パラメータを使用して上書きできます。

Linux or macOS

```
$ export AWS_PROFILE=user1
```

Windows

```
C:\> setx AWS_PROFILE user1
```

set を使用して環境変数を設定すると、現在のコマンドプロンプトセッションの終了時まで、または変数を別の値に設定するまで、使用する値が変更されます。

setx を使用して環境変数を設定すると、コマンドの実行後に作成するすべてのコマンドシェルの値が変更されます。コマンドの実行時に既に実行されているコマンドシェルには影響しません。変更の影響を確認するには、コマンドシェルを閉じて再起動します。

環境変数を設定すると、シェルセッションの終了時まで、または変数に別の値を設定するまで、デフォルトのプロファイルが変更されます。環境変数をシェルのスタートアップスクリプトに配置すると、今後のセッションでこの環境変数を永続的にできます。詳細については、「Configuring environment variables for the AWS CLI」を参照してください。

## コマンドを使用した構成設定の設定と表示

コマンドを使用して構成設定を表示および設定するには、複数の方法があります。

### aws configure

このコマンドを実行すると、認証情報、リージョン、出力形式をすばやく設定および表示できます。次の例は、サンプル値を示しています。

```
$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json
```

### aws configure set

aws configure set を使用して、任意の認証情報または構成設定を設定できます。--profile 設定で表示または変更するプロファイルを指定します。

例えば、次のコマンドは region という名前のプロファイル内の integ を設定します。

```
$ aws configure set region us-west-2 --profile integ
```

設定を削除するには、テキストエディタで config ファイルおよび credentials ファイルの設定を手動で削除します。

### aws configure get

aws configure get を使用して設定した認証情報または構成設定を取得できます。--profile 設定で表示または変更するプロファイルを指定します。

例えば、次のコマンドは region という名前のプロファイル内の integ 設定を取得します。

```
$ aws configure get region --profile integ
us-west-2
```

出力が空の場合にはその設定は明示的に構成されず、デフォルトの値が使用されます。

### aws configure import

IAM ウェブコンソールから生成済みの CSV 認証情報をインポートします。これは IAM Identity Center で生成された認証情報用ではありません。IAM Identity Center を使用するお客様は aws configure sso を使用する必要があります。ユーザー名と一致するプロファイル名を持つ CSV ファイルがインポートされます。CSV ファイルには、次のヘッダーが含まれている必要があります。

- ユーザー名
- アクセスキー ID
- シークレットアクセスキー

> **Note**
>
> 最初のキーペアの作成時に、[Download .csv file] (.csv ファイルをダウンロードする) ダイアログボックスを閉じると、ダイアログボックスを閉じた後に、シークレットアクセスキーにアクセスできません。.csv ファイルが必要な場合は、必要なヘッダーと保存したキーペア情報を使用して自分で作成する必要があります。キーペア情報にアクセスできない場合は、新しいキーペアを作成する必要があります。

```
$ aws configure import --csv file://credentials.csv
```

## aws configure list

設定データを一覧表示するには、aws configure list コマンドを使用します。このコマンドは、指定したプロファイルに使用されるプロファイル、アクセスキー、シークレットキー、およびリージョンの設定情報を一覧表示します。各設定項目について、値、設定値の取得元、および設定の変数名が表示されます。

例えば、環境変数に AWS リージョン を指定すると、このコマンドは、設定したリージョンの名前、この値が環境変数から取得されたこと、および環境変数の名前を表示します。

ロールや IAM Identity Center などの一時的な認証情報メソッドでは、このコマンドは一時的にキャッシュされたアクセスキーを表示し、シークレットアクセスキーが表示されます。

```
$ aws configure list
NAME       : VALUE                : TYPE                    : LOCATION
profile    : <not set>            : None                    : None
access_key : ****************ABCD : shared-credentials-file :
secret_key : ****************ABCD : shared-credentials-file :
region     : us-west-2            : env                     : AWS_DEFAULT_REGION
```

## aws configure list-profiles

すべてのプロファイル名を一覧表示するには、aws configure list-profiles コマンドを使用します。

```
$ aws configure list-profiles
default
test
```

### aws configure mfa-login

このコマンドを実行して、指定したプロファイルで多要素認証 (MFA) と IAM ユーザー認証情報で使用する新しいプロファイルを設定します。プロファイルが指定されていない場合、MFA は default プロファイルに基づいています。デフォルトプロファイルが設定されていない場合、mfa-login コマンドは MFA 情報を尋ねる前に AWS 認証情報の入力を求めます。次のコマンド例では、デフォルト設定を使用して MFA プロファイルを作成します。

```
$ aws configure mfa-login
MFA serial number or ARN: arn:aws:iam::123456789012:mfa/MFADeviceName
MFA token code: 123456
Profile to update [session-MFADeviceName]:
Temporary credentials written to profile 'session-MFADeviceName'
Credentials will expire at 2023-05-19 18:06:10 UTC
To use these credentials, specify --profile session-MFADeviceName when running AWS
 CLI commands
```

既存のプロファイルを更新するには、--update-profile パラメータを使用します。

```
$ aws configure mfa-login --profile myprofile --update-profile mfaprofile
MFA token code: 123456
Temporary credentials written to profile 'mfaprofile'
Credentials will expire at 2023-05-19 18:06:10 UTC
To use these credentials, specify --profile mfaprofile when running AWS CLI commands
```

このコマンドは現在、ハードウェアまたはソフトウェアベースのワンタイムパスワード (OTP) 認証のみをサポートしています。パスキーと U2F デバイスは現在、このコマンドではサポートされていません。

詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「IAM での AWS 多要素認証 (MFA) の使用」を参照してください。

### aws configure sso

このコマンドを実行すると、AWS IAM Identity Center 認証情報、リージョン、出力形式をすばやく設定および表示できます。次の例は、サンプル値を示しています。

```
$ aws configure sso
SSO session name (Recommended): my-sso
SSO start URL [None]: https://my-sso-portal.awsapps.com/start
SSO region [None]: us-east-1
SSO registration scopes [None]: sso:account:access
```

### aws configure sso-session

このコマンドを実行すると、credentials および config ファイルの sso-session セクションで、AWS IAM Identity Center 認証情報、リージョン、出力形式をすばやく設定および表示できます。次の例は、サンプル値を示しています。

```
$ aws configure sso-session
SSO session name: my-sso
SSO start URL [None]: https://my-sso-portal.awsapps.com/start
SSO region [None]: us-east-1
SSO registration scopes [None]: sso:account:access
```

### aws configure export-credentials

このコマンドを実行して、現在設定されている認証情報を指定された形式でエクスポートします。デフォルトでは、コマンドはデフォルトの認証情報を process 形式でエクスポートします。これは AWS SDK とツールの認証情報形式でサポートされている JSON 形式です。

```
$ aws configure export-credentials
{
  "Version": 1,
  "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
  "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY"
}
```

特定のプロファイルと形式をエクスポートするには、--profile および --format オプションを使用します。形式のオプションは以下のとおりです。

- (デフォルト) **process** – AWS SDK とツールの credential_process の設定でサポートされている JSON 形式。
- **env** - エクスポートされたシェル形式の環境変数。
- **env-no-export** – シェル形式のエクスポートされていない環境変数。
- **powershell** - PowerShell 形式の環境変数。
- **windows-cmd** - Windows のコマンドライン形式の環境変数。

次の例では、user1 プロファイルをエクスポートされたシェル形式にエクスポートします。

```
$ aws configure export-credentials --profile user1 --format env
export AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
```

## 新しい設定と認証情報を設定するコマンドの例

次の例は、さまざまな認証方法で指定された認証情報、リージョン、出力を使用してデフォルトプロファイルを設定する方法を示しています。

Console sessions as short-term credentials

この例では、aws login コマンドで既存のコンソール認証情報を使用できます。このサインイン方法は、最初のアカウント設定中に作成されたルート認証情報、IAM ユーザー、または ID プロバイダーからのフェデレーティッド ID で使用できます。詳細については、「コンソール認証情報を使用した AWS ローカル開発へのログイン」を参照してください。

```
$ aws login
No AWS region has been configured. The AWS region is the geographic location of your
 AWS resources.

If you've used AWS before and already have resources in your account, tell us which
 region they were
created in. If you haven't created resources in your account before, you can pick
 the region closest to you:
https://docs.aws.amazon.com/global-infrastructure/latest/regions/aws-regions.html.
 You are able to change
the region in the CLI at any time with the command `aws configure set region
 NEW_REGION`.

AWS Region [us-east-1]: us-east-1
Attempting to open the login page for `us-east-1` in your default browser. If the
 browser does not open,
use the following URL to complete your login:

https://us-east-1.signin.aws.amazon.com/v1/authorize<abbreviated>

If you cannot connect to this URL, make sure that you have specified a valid region.

Waiting for login...
```

```
Logged in with role `arn:aws:sts::012345678910:user/iam-user`, and configured
 profile
`default` to use `us-east-1`. This session will expire on October 14, 2025 at 2:04
 PST. After this time, you
can renew your session with `aws login`.
```

### IAM Identity Center (SSO)

この例は、`aws configure sso` ウィザードを使用した AWS IAM Identity Center 用です。詳細については、「the section called “IAM Identity Center 認証”」を参照してください。

```
$ aws configure sso
SSO session name (Recommended): my-sso
SSO start URL [None]: https://my-sso-portal.awsapps.com/start
SSO region [None]:us-east-1

Attempting to automatically open the SSO authorization page in your default browser.

There are 2 AWS accounts available to you.
> DeveloperAccount, developer-account-admin@example.com (111122223333)
  ProductionAccount, production-account-admin@example.com (444455556666)

Using the account ID 111122223333

There are 2 roles available to you.
> ReadOnly
  FullAccess

Using the role name "ReadOnly"

CLI default client Region [None]: us-west-2
CLI default output format [None]: json
CLI profile name [123456789011_ReadOnly]: user1
```

### IAM Identity Center (Legacy SSO)

この例は、`aws configure sso` ウィザードを使用した AWS IAM Identity Center の従来の方法を示しています。従来の SSO を使用するには、セッション名を空白のままにします。詳細については、「the section called “IAM Identity Center 認証”」を参照してください。

```
$ aws configure sso
```

```
SSO session name (Recommended):
SSO start URL [None]: https://my-sso-portal.awsapps.com/start
SSO region [None]:us-east-1

SSO authorization page has automatically been opened in your default browser.
Follow the instructions in the browser to complete this authorization request.

There are 2 AWS accounts available to you.
> DeveloperAccount, developer-account-admin@example.com (111122223333)
  ProductionAccount, production-account-admin@example.com (444455556666)

Using the account ID 111122223333

There are 2 roles available to you.
> ReadOnly
  FullAccess

Using the role name "ReadOnly"

CLI default client Region [None]: us-west-2
CLI default output format [None]: json
CLI profile name [123456789011_ReadOnly]: user1
```

Short-term credentials

この例は、AWS Identity and Access Management の短期の認証情報用です。aws configure ウィザードを使用して初期値を設定すると、aws configure set コマンドは必要な最後の値を割り当てます。詳細については、「the section called “短期の認証情報”」を参照してください。

```
$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json
$ aws configure set
 aws_session_token fcZib3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZVERYLONG
```

IAM role

この例は IAM ロールを引き受けるためのものです。IAM ロールを使用するプロファイルは、別のプロファイルから認証情報を取得し、IAM ロールのアクセス許可を適用します。以下の例で、default は認証情報のソースプロファイルです。user1 は同じ認証情報を借り出して新し

いロールを継承します。このプロセス用のウィザードは存在しないため、各値の設定には aws configure set コマンドを使用します。詳細については、「the section called “IAM ロール”」を参照してください。

```
$ aws configure set role_arn arn:aws:iam::123456789012:role/defaultrole
$ aws configure set source_profile default
$ aws configure set role_session_name session_user1
$ aws configure set region us-west-2
$ aws configure set output json
```

Amazon EC2 instance metadata credentials

次の例は、ホストしている Amazon EC2 インスタンスメタデータから取得した認証情報用です。このプロセス用のウィザードは存在しないため、各値の設定には aws configure set コマンドを使用します。詳細については、「the section called “Amazon EC2 メタデータ”」を参照してください。

```
$ aws configure set role_arn arn:aws:iam::123456789012:role/defaultrole
$ aws configure set credential_source Ec2InstanceMetadata
$ aws configure set region us-west-2
$ aws configure set output json
```

Long-term credentials

> **Warning**
>
> セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアを開発するときや実際のデータを扱うときは、IAM ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

この例は、AWS Identity and Access Management の長期の認証情報用です。詳細については、「the section called “IAM ユーザー”」を参照してください。

```
$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json
```

# サポートされる config ファイル設定

トピック


- [Global settings (グローバル設定)]
- S3 カスタマーコマンド設定


config ファイルでは、以下の設定がサポートされます。同名の環境変数があること、または同名のコマンドラインオプションによって上書きされる場合を除き、指定された (またはデフォルトの) プロファイルにリストされる値が使用されます。優先する順序設定の詳細については、「Configuring settings for the AWS CLI」を参照してください。

## [Global settings (グローバル設定)]

### account_id_endpoint_mode

サポートされている AWS のサービスへの呼び出しに AWS アカウントベースのエンドポイント ID を使用するかどうかを指定します。アカウントベースのエンドポイントの詳細については、「the section called “アカウントベースのエンドポイント”」を参照してください。

この設定は、次のように設定できます。

- (デフォルト) **preferred** – アカウント ID が使用可能な場合、エンドポイントに含める必要があります。
- **disabled** – 解決済みのエンドポイントにアカウント ID は含まれません。
- **required** – エンドポイントにアカウント ID が含まれる必要があります。アカウント ID が使用できない場合、SDK はエラーをスローします。

AWS_ACCOUNT_ID_ENDPOINT_MODE 環境変数で上書きすることができます。アカウントベースのエンドポイントを使用するには、AWS_ACCOUNT_ID 環境変数または aws_account_id 設定で ID を設定する必要があります。

```
account_id_endpoint_mode = preferred
```

> **エンドポイントの優先順位**
>
> エンドポイント設定は、システム環境変数、ユーザー環境変数、ローカルの AWS 設定ファイルなど複数の場所にあり、コマンドラインでパラメータとして明示的に宣言される

場合もあります。AWS CLI により、これらのエンドポイント設定を特定の順序でチェックされ、優先順位が最も高いエンドポイント設定が使用されます。エンドポイントの優先順位リストについては、「the section called “エンドポイント設定と設定の優先順位”」を参照してください。

### aws_access_key_id

コマンドリクエストを認証するための認証情報の一部として使用する AWS アクセスキーを指定します。これを config ファイルに保存することもできますが、credentials ファイルに保存することが推奨されます。

AWS_ACCESS_KEY_ID 環境変数で上書きすることができます。アクセスキー ID をコマンドラインオプションとして指定することはできません。

```
aws_access_key_id = AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
```

### aws_account_id

サポートされている AWS のサービスへの呼び出しに使用する AWS アカウントベースのエンドポイント ID を指定します。アカウントベースのエンドポイントの詳細については、「the section called “アカウントベースのエンドポイント”」を参照してください。

AWS_ACCOUNT_ID 環境変数で上書きすることができます。この設定を使用するには、AWS_ACCOUNT_ID_ENDPOINT_MODE 環境変数または account_id_endpoint_mode 設定を preferred または required に設定する必要があります。

```
aws_account_id = 123456789EXAMPLE
```

> **エンドポイントの優先順位**
>
> エンドポイント設定は、システム環境変数、ユーザー環境変数、ローカルの AWS 設定ファイルなど複数の場所にあり、コマンドラインでパラメータとして明示的に宣言される場合もあります。AWS CLI により、これらのエンドポイント設定を特定の順序でチェックされ、優先順位が最も高いエンドポイント設定が使用されます。エンドポイントの優先順位リストについては、「the section called “エンドポイント設定と設定の優先順位”」を参照してください。

**aws_secret_access_key**

コマンドリクエストを認証するための認証情報の一部として使用する AWS シークレットキーを指定します。これを config ファイルに保存することもできますが、credentials ファイルに保存することが推奨されます。

AWS_SECRET_ACCESS_KEY 環境変数で上書きすることができます。シークレットアクセスキーをコマンドラインオプションとして指定することはできません。

```
aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
```

**aws_session_token**

AWS セッショントークンを指定します。セッショントークンは、一時的なセキュリティ認証情報を手動で指定する場合にのみ必要です。これを config ファイルに保存することもできますが、credentials ファイルに保存することが推奨されます。

AWS_SESSION_TOKEN 環境変数で上書きすることができます。セッショントークンをコマンドラインオプションとして指定することはできません。

```
aws_session_token = AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPyJxz4BlCFFxWNE1OPTgk5TthT
+FvwqnKwRcOIfrRh3c/LTo6UDdyJwOOvEVPvLXCrrrUtdnniCEXAMPLE/
IvU1dYUg2RVAJBanLiHb4IgRmpRV3zrkuWJOgQs8IZZaIv2BXIa2R4Olgk
```

**ca_bundle**

SSL 証明書を検証するために使用される CA 証明書バンドル (.pem 拡張子があるファイル) を指定します。

AWS_CA_BUNDLE 環境変数あるいは --ca-bundle コマンドラインオプションで上書きできます。

```
ca_bundle = dev/apps/ca-certs/cabundle-2019mar05.pem
```

**cli_auto_prompt**

AWS CLI バージョン 2 の自動プロンプトを有効にします。使用できる設定は 2 つあります。

- **on** は、ユーザーが aws コマンドを実行しようとするたびに、完全な自動プロンプトモードを使用します。これには、完全なコマンドまたは不完全なコマンドを問わず、それらの後で Enter キーを押すことが含まれます。

```
cli_auto_prompt = on
```

- **on-partial** は、部分的な自動プロンプトモードを使用します。コマンドが不完全、またはクライアント側の検証エラーが原因でコマンドを実行できない場合は、自動プロンプトが使用されます。このモードは、既存のスクリプトまたはランブックがある場合、あるいはすべてのコマンドに対してプロンプトを表示するのではなく、不慣れなコマンドにのみ自動プロンプトを表示したい場合に特に便利です。

```
cli_auto_prompt = on-partial
```

この設定は、aws_cli_auto_prompt 環境変数を使用するか、--cli-auto-prompt および --no-cli-auto-prompt コマンドラインパラメータを使用して上書きできます。

AWS CLI バージョン 2 の自動プロンプト機能の詳細については、「AWS CLI でのコマンドプロンプトの有効化と使用」を参照してください。

**cli_binary_format**

AWS CLI バージョン 2 がバイナリ入力パラメータをどのように解釈するかを指定します。これには、次のいずれかの値を指定できます。

- base64 - これはデフォルト値です。バイナリラージオブジェクト (BLOB) として型指定された入力パラメータは、base64 でエンコードされた文字列を受け入れます。真のバイナリコンテンツを渡すには、コンテンツをファイルに置き、ファイルのパスと名前をパラメータの値として fileb:// プレフィックスを付けて指定します。ファイルに含まれる base64 エンコードされたテキストを渡すには、ファイルのパスと名前をパラメータの値として file:// プレフィックスを付けて指定します。
- raw-in-base64-out — AWS CLI バージョン 1 のデフォルト。設定の値が raw-in-base64-out の場合、file:// プレフィックスを使用して参照されるファイルはテキストとして読み取られます。AWS CLI は、これをバイナリにエンコードしようとします。

このエントリには、同等の環境変数はありません。--cli-binary-format raw-in-base64-out パラメータを使用すると、1 つのコマンドで値を指定できます。

```
cli_binary_format = raw-in-base64-out
```

fileb:// プレフィックス表記を使用してファイル内のバイナリ値を参照する場合、AWS CLI は 常にファイルに raw バイナリコンテンツが含まれていることを想定し、値の変換は試行しません。

file:// プレフィックス表記を使用してファイル内のバイナリ値を参照する場合、AWS CLI は現在の cli_binary_format 設定に従ってファイルを処理します。その設定の値が base64 (明示的に設定されていない場合のデフォルト) の場合、AWS CLI はファイルに base64 エンコードされたテキストが含まれていることを期待します。設定の値が raw-in-base64-out の場合、AWS CLI はファイルに raw バイナリコンテンツが含まれていることを期待します。

**cli_help_output**

バージョン 2.31.0 における help コマンドの表示は cli_help_output 設定で設定され、次の値があります。

- (デフォルト) terminal - ターミナルで man ページを開きます。
- browser - デフォルトのブラウザで man ページをローカル HTML ファイルとして開きます。デフォルトのブラウザを開くと、ターミナルに通知が出力され、AWS CLI がブラウザを開くことができない場合はエラーメッセージが表示されます。
- url - インストールした AWS CLI のバージョンに関するオンライン AWS CLI リファレンスガイドの URL を出力します。AWS_PAGER 環境変数など、クライアント側のページングの設定が優先されます。

```
cli_help_output = browser
```

help コマンドの詳細については、「the section called “ヘルプが必要な場合”」を参照してください。

**cli_history**

デフォルトでは無効になっています。この設定により、AWS CLI のコマンド履歴が有効になります。この設定を有効にすると、AWS CLI は aws コマンドの履歴を記録します。

```
cli_history = enabled
```

aws history list コマンドを使用すると履歴を一覧表示でき、そこから得られた command_ids を aws history show コマンドに使用すると詳細を確認できます。詳細については、「AWS CLI リファレンスガイド」の「aws history」を参照してください。

**cli_pager**

出力に使用されるページャープログラムを指定します。AWS CLI バージョン 2 はデフォルトで、すべての出力をオペレーティングシステムのデフォルトページャープログラム経由で返します。

AWS_PAGER 環境変数によって上書きできます。

```
cli_pager=less
```

### cli_timestamp_format

タイムスタンプの値の出力形式を指定します。次の値のいずれかを指定できます。

- iso8601 – AWS CLI バージョン 2 のデフォルト値。指定すると、AWS CLI は、ISO 8601 に従って出力のすべてのタイムスタンプを再フォーマットします。ISO 8601 形式のタイムスタンプは、次の例のようになります。次の例では、日付と時刻を T で区切り、時刻の後に Z を含めることで時刻をフォーマットする方法を示しています。

  ```
  YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
  ```

  次の例は、前の形式を使用したタイムスタンプを示しています。

  ```
  2024-05-08T15:16:43Z
  ```

- wire – AWS CLI バージョン 1 のデフォルト値。指定すると、AWS CLI は、HTTP クエリレスポンスで受信したとおりにすべてのタイムスタンプ値を表示します。

この設定には同等の環境変数あるいはコマンドラインオプションがありません。この設定では、タイムスタンプ入力は変更されず、出力形式のみが変更されます。

```
cli_timestamp_format = iso8601
```

## credential_process

このコマンドに使用する認証情報を生成あるいは取得するために AWS CLI が実行する外部のコマンドを指定します。このコマンドは、特定の形式で認証情報を返す必要があります。この設定を使用する方法の詳細については、「Sourcing credentials with an external process in the AWS CLI」を参照してください。

このエントリには同等の環境変数あるいはコマンドラインオプションがありません。

```
credential_process = /opt/bin/awscreds-retriever --username susan
```

## credential_source

Amazon EC2 インスタンスまたは EC2 コンテナ内で使用され、role_arn パラメータで指定したロールを引き受けるために使用する認証情報を AWS CLI が検索できる場所を指定しま

す。source_profile と credential_source の両方を同じプロファイルで指定することはできません。

このパラメータには、次の 3 つの値のいずれかを指定できます。

- Environment – AWS CLI が環境変数からソース認証情報を取得することを指定します。
- EC2InstanceMetadata – AWS CLI が EC2 インスタンスプロファイルにアタッチされた IAM ロールを使用してソースの認証情報を取得することを指定します。
- EcsContainer – AWS CLI が ECS コンテナにアタッチされた IAM ロールをソースの認証情報として使用することを指定します。

```
credential_source = Ec2InstanceMetadata
```

**duration_seconds**

ロールセッションの最大期間を秒単位で指定します。この値は 900 秒 (15 分) からロールの最大セッション期間設定 (上限は 43200) までの範囲を指定できます。これはオプションのパラメータであり、デフォルトでは 3600 秒に設定されています。

**endpoint_url**

すべてのサービスリクエストに使用されるエンドポイントを指定します。この設定が config ファイルの services セクションで使用されている場合、エンドポイントは指定されたサービスにのみ使用されます。詳細については、「the section called “すべての AWS のサービス にグローバルエンドポイントを設定します。”」を参照してください。

次の例では、Amazon S3 のグローバルエンドポイント http://localhost:1234 とサービス固有のエンドポイント http://localhost:4567 を使用しています。

```
[profile dev]
endpoint_url = http://localhost:1234
services = s3-specific

[services s3-specific]
s3 =
  endpoint_url = http://localhost:4567
```

> **エンドポイントの優先順位**
>
> エンドポイント設定は、システム環境変数、ユーザー環境変数、ローカルの AWS 設定ファイルなど複数の場所にあり、コマンドラインでパラメータとして明示的に宣言される

場合もあります。AWS CLI により、これらのエンドポイント設定を特定の順序でチェックされ、優先順位が最も高いエンドポイント設定が使用されます。エンドポイントの優先順位リストについては、「the section called “エンドポイント設定と設定の優先順位”」を参照してください。

### ignore_configure_endpoint_urls

有効にすると、AWS CLI は config ファイルに指定されているカスタムエンドポイント設定をすべて無視します。有効な値は、**true** および **false** です。

```
ignore_configure_endpoint_urls = true
```

> **エンドポイントの優先順位**
>
> エンドポイント設定は、システム環境変数、ユーザー環境変数、ローカルの AWS 設定ファイルなど複数の場所にあり、コマンドラインでパラメータとして明示的に宣言される場合もあります。AWS CLI により、これらのエンドポイント設定を特定の順序でチェックされ、優先順位が最も高いエンドポイント設定が使用されます。エンドポイントの優先順位リストについては、「the section called “エンドポイント設定と設定の優先順位”」を参照してください。

### external_id

お客様のアカウントでサードパーティーがロールを引き受けるために使用される独自の識別子を指定します。これは ExternalId オペレーションの AssumeRole パラメータにマップします。このパラメータは、ロールの信頼ポリシーで ExternalId の値が指定されている場合にのみ必要です。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS リソースへのアクセス権を第三者に付与するときに外部 ID を使用する方法」を参照してください。

### max_attempts

AWS CLI 再試行ハンドラが使用する最大再試行回数を指定します。ここで最初の呼び出しは、指定した max_attempts 値に対してカウントされます。

環境変数 AWS_MAX_ATTEMPTS を使用して、この値を上書きできます。

```
max_attempts = 3
```

**mfa_serial**

ロールを引き受けるときに使用する MFA デバイスの ID 番号。これは、引き受けるロールの信頼ポリシーに MFA 認証を必要とする条件が含まれている場合にのみ必須です。値には、ハードウェアデバイスのシリアルナンバー (GAHT12345678など) または仮想 MFA デバイス (arn:aws:iam::123456789012:mfa/*user*など) の Amazon リソースネーム (ARN) のいずれか指定できます。

**output**

このプロファイルを使用してリクエストするコマンドのデフォルトの出力形式を指定します。次の値のいずれかを指定できます。

- **json** - 出力は JSON 文字列としてフォーマットされます。
- **yaml** - 出力は YAML 文字列としてフォーマットされます。
- **yaml-stream** - 出力はストリームされ、YAML 文字列としてフォーマットされます。ストリーミングにより、大きなデータタイプの処理を高速化できます。
- **text** - 出力は、複数行のタブ区切りの文字列値としてフォーマットされます。これは、grep、sed、または awk などのテキストプロセッサに出力を渡すのに役立ちます。
- **table** - 出力は、テーブルとしてフォーマットされ、文字の「+|-」を使用してセルの境界を形成します。通常、情報は他の形式よりも読みやすい「わかりやすい」形式で表示されますが、プログラムとしては役立ちません。
- **off** - 出力は、stdout へのすべてのコマンド出力を制限します。これは、出力を処理せずにコマンドの終了コードを確認するだけで済む自動化スクリプトや CI/CD パイプラインに役立ちます。

AWS_DEFAULT_OUTPUT 環境変数あるいは --output コマンドラインオプションで上書きできます。

```
output = table
```

**parameter_validation**

AWS CLI サービスエンドポイントに送信する前に、AWS クライアントがパラメータの検証を試行するかどうかを指定します。

- true - これはデフォルト値です。これを指定すると、AWS CLI がコマンドラインパラメータのローカル検証を実行します。

- false – これを指定すると、AWS CLI は、コマンドラインパラメータを AWS サービスエンドポイントに送信する前に、それらの検証を行いません。

このエントリには同等の環境変数あるいはコマンドラインオプションがありません。

```
parameter_validation = false
```

### region

このプロファイルを使用してリクエストされたコマンドへのリクエストを送信するための AWS リージョン リージョンを指定します。

- 「Amazon Web Services 全般のリファレンス」の「AWS のリージョンとエンドポイント」にリストされるように、選択されたサービスに使用できるリージョンコードのいずれかを指定できます。
- aws_global では、AWS Security Token Service (AWS STS) や Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) などのリージョンのエンドポイントに加えて、グローバルエンドポイントをサポートするサービスのグローバルエンドポイントを指定できます。

AWS_REGION 環境変数、AWS_DEFAULT_REGION 環境変数、または --region コマンドラインオプションを使用して、この値を上書きできます。

```
region = us-west-2
```

### request_checksum_calculation

リクエストペイロードのチェックサムをどの場合に計算するかを指定します。次のオプションがあります。

- when_supported - (デフォルト) リクエストペイロードのチェックサムは、オペレーションがサービスモデルでチェックサムアルゴリズムを指定している場合、またはリクエストチェックサムを必須としている場合に計算されます。
- when_required - リクエストペイロードのチェックサムは、オペレーションがリクエストチェックサムを必須としている場合、または AWS のサービス によってモデル化された requestAlgorithmMember をユーザーが指定している場合に計算されます。

```
request_checksum_calculation = when_supported
```

環境変数 AWS_REQUEST_CHECKSUM_CALCULATION により、この設定が上書きされます。

### response_checksum_validation

レスポンスペイロードのチェックサム検証をどの場合に実行するかを指定します。次のオプションがあります。

- when_supported - (デフォルト) レスポンスペイロードのチェックサム検証は、オペレーションが AWS CLI でサポートされているサービスモデルでレスポンスアルゴリズムを指定している場合に実行されます。
- when_required - レスポンスペイロードのチェックサム検証は、オペレーションが AWS CLI でサポートされているサービスモデルでレスポンスアルゴリズムを指定し、お客様がオペレーション入力でモデル化された requestValidationModeMember を ENABLED に設定している場合に実行されます。

```
response_checksum_validation = when_supported
```

環境変数 AWS_RESPONSE_CHECKSUM_VALIDATION により、この設定が上書きされます。

### retry_mode

AWS CLI が使用する再試行モードを指定します。再試行モードには、standard (デフォルト)、legacy (デフォルト)、adaptive の 3 つがあります。再試行の詳細については、「AWS CLI retries in the AWS CLI」を参照してください。

環境変数 AWS_RETRY_MODE を使用して、この値を上書きできます。

```
retry_mode = standard
```

### role_arn

AWS CLI コマンドの実行に使用する IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。また、以下のいずれかのパラメータを指定して、このロールを引き受けるアクセス権限を持つ認証情報を特定する必要があります。

- source_profile
- credential_source

```
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/role-name
```

環境変数 AWS_ROLE_ARN により、この設定が上書きされます。

ウェブ ID の使用の詳細については、「the section called “ウェブ ID を使用したロールの継承”」を参照してください。

### role_session_name

ロールセッションにアタッチする名前を指定します。この値は、RoleSessionName が AWS CLI オペレーションを呼び出す場合に AssumeRole パラメータに提供され、引き受けたロールユーザー ARN arn:aws:sts::*123456789012*:assumed-role/*role_name*/*role_session_name* の一部になります。このパラメータはオプションです。この値を指定しない場合、セッション名は自動的に生成されます。この名前は、このセッションに関連付けられたエントリの AWS CloudTrail ログに表示されます。

```
role_session_name = maria_garcia_role
```

環境変数 AWS_ROLE_SESSION_NAME により、この設定が上書きされます。

ウェブ ID の使用の詳細については、「the section called “ウェブ ID を使用したロールの継承”」を参照してください。

### services

プロファイルに使用するサービス設定を指定します。

```
[profile dev-s3-specific-and-global]
endpoint_url = http://localhost:1234
services = s3-specific

[services s3-specific]
s3 =
  endpoint_url = http://localhost:4567
```

詳細については、services セクションの「the section called “services”」を参照してください。

環境変数 AWS_ROLE_SESSION_NAME により、この設定が上書きされます。

ウェブ ID の使用の詳細については、「the section called “ウェブ ID を使用したロールの継承”」を参照してください。

### sdk_ua_app_id

単一の AWS アカウントを複数のカスタマーアプリケーションで使用して、AWS のサービスを呼び出すことができます。アプリケーション ID は、AWS のサービスを使用して一連の呼び出し

を行ったソースアプリケーションを識別します。AWSSDK とサービスは、カスタマーコミュニケーションに返す以外の目的で、この値を使用したり解釈したりはしません。例えば、この値を運用 E メールに含めることにより、通知に関連付けられているアプリケーションを一意に識別できます。

アプリケーション ID は、最大長 50 文字の文字列です。文字、数字、および次の特殊文字を使用できます: ! $ % & * + - . , ^ _ ` | ~。デフォルトでは、値は割り当てられていません。

```
sdk_ua_app_id = prod1
```

この設定は、AWS_SDK_UA_APP_ID 環境変数を使用して上書きできます。この値をコマンドラインパラメータとして設定することはできません。

**sigv4a_signing_region_set**

SigV4a で署名するときに使用するリージョンをカンマ区切りリストで指定します。この変数が設定されていない場合、AWS CLI は AWS のサービス で使用されるデフォルト値を使用します。AWS のサービス にデフォルト値がない場合、リクエスト署名は * の値を使用してすべてのリージョンで有効になります。

```
sigv4a_signing_region_set = us-west-2, us-east-1
```

SigV4a の詳細については、IAM ユーザーガイドの「API リクエストに対する AWS Signature Version 4」を参照してください。

この設定は、AWS_SIGV4A_SIGNING_REGION_SET 環境変数を使用して上書きできます。この値をコマンドラインパラメータとして設定することはできません。

**source_profile**

AWS CLI パラメータで指定したロールを引き受けるために role_arn が使用できる、長期的な認証情報を持つ名前付きプロファイルを指定します。source_profile と credential_source の両方を同じプロファイルで指定することはできません。

```
source_profile = production-profile
```

**sso_account_id**

関連付けられた IAM Identity Center ユーザーに付与する許可を持つ IAM ロールが含まれた AWS アカウント ID を指定します。

この設定には、環境変数またはコマンドラインオプションはありません。

```
sso_account_id = 123456789012
```

### sso_region

AWS アクセスポータルホストを含む AWS リージョンを指定します。これはデフォルトの CLI `region` パラメータとは別で、異なるリージョンにすることができます。

この設定には、環境変数またはコマンドラインオプションはありません。

```
sso_region = us_west-2
```

### sso_registration_scopes

`sso-session` に許可するスコープのカンマ区切りのリストです。スコープは、IAM Identity Center ベアラートークンで承認されたエンドポイントへのアクセスを許可します。有効なスコープは、`sso:account:access` などの文字列です。この設定は、更新できない従来の設定には適用されません。

```
sso_registration_scopes = sso:account:access
```

### sso_role_name

このプロファイルを使用する際のユーザーのアクセス許可を定義する IAM ロールのフレンドリ名を指定します。

この設定には、環境変数またはコマンドラインオプションはありません。

```
sso_role_name = ReadAccess
```

### sso_start_url

組織の AWS アクセスポータルを指す URL を指定します。AWS CLI は、この URL を使用して、IAM Identity Center サービスとのセッションを確立し、ユーザーを認証します。AWS アクセスポータル URL を検索するには、次のいずれかを使用します。

- 招待 E メールを開くと、AWS アクセスポータル URL が一覧で表示されます。
- https://console.aws.amazon.com/singlesignon/ で AWS IAM Identity Center コンソールを開きます。AWS アクセスポータル URL がお客様の設定に一覧で表示されます。

この設定には、環境変数またはコマンドラインオプションはありません。

```
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
```

### use_dualstack_endpoint

デュアルスタックのエンドポイントを使用して AWS リクエストを送信できるようにします。IPv4 と IPv6 の両方のトラフィックをサポートするデュアルスタックエンドポイントの詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「Amazon S3 デュアルスタックエンドポイントの使用」を参照してください。デュアルスタックのエンドポイントは、一部のリージョンでは一部のサービスで利用できます。サービスまたは AWS リージョン にデュアルスタックエンドポイントが存在しない場合、リクエストは失敗します。有効な設定は `true` と `false` です。これはデフォルトでは無効になっています。詳細については、「the section called “すべての AWS のサービスでデュアルスタックのエンドポイントを使用するように設定”」を参照してください。

これは `use_accelerate_endpoint` 設定と相互に排他的となります。

> **エンドポイントの優先順位**
>
> エンドポイント設定は、システム環境変数、ユーザー環境変数、ローカルの AWS 設定ファイルなど複数の場所にあり、コマンドラインでパラメータとして明示的に宣言される場合もあります。AWS CLI により、これらのエンドポイント設定を特定の順序でチェックされ、優先順位が最も高いエンドポイント設定が使用されます。エンドポイントの優先順位リストについては、「the section called “エンドポイント設定と設定の優先順位”」を参照してください。

### use_fips_endpoint

AWS の一部のサービスでは、連邦情報処理規格 (FIPS、Federal Information Processing Standard) 140-2 をサポートするエンドポイントを一部の AWS リージョンで提供しています。AWS のサービスが FIPS をサポートしている場合、この設定により、どの FIPS エンドポイントを AWS CLI が使用すべきかを指定します。標準の AWS エンドポイントとは異なり、FIPS エンドポイントでは FIPS 140-2 に準拠した TLS ソフトウェアライブラリを使用しています。このエンドポイントは、米国政府とやり取りをする企業で必要とされる場合があります。詳細については、「the section called “すべての AWS のサービスに FIPS エンドポイントを使用するように設定”」を参照してください。

この設定が有効になっているが、AWS リージョン内のサービス用 FIPS エンドポイントが存在しない場合、AWS のコマンドは失敗する可能性があります。この場合は、`--endpoint-url` オプションを使用してコマンドで使用するエンドポイントを手動で指定するか、サービス固有のエンドポイントを使用します。

> **エンドポイントの優先順位**
>
> エンドポイント設定は、システム環境変数、ユーザー環境変数、ローカルの AWS 設定ファイルなど複数の場所にあり、コマンドラインでパラメータとして明示的に宣言される場合もあります。AWS CLI により、これらのエンドポイント設定を特定の順序でチェックされ、優先順位が最も高いエンドポイント設定が使用されます。エンドポイントの優先順位リストについては、「the section called “エンドポイント設定と設定の優先順位”」を参照してください。

### `web_identity_token_file`

OAuth 2.0 アクセストークンまたは ID プロバイダーによって提供される OpenID Connect ID トークンを含むファイルへのパスを指定します。AWS CLI はこのファイルの内容をロードし、`WebIdentityToken` 引数として `AssumeRoleWithWebIdentity` オペレーションに渡します。

環境変数 `AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE` により、この設定が上書きされます。

ウェブ ID の使用の詳細については、「the section called “ウェブ ID を使用したロールの継承”」を参照してください。

### `tcp_keepalive`

AWS CLI クライアントが TCP キープアライブパケットを使用するかどうかを指定します。

このエントリには同等の環境変数あるいはコマンドラインオプションがありません。

```
tcp_keepalive = false
```

## S3 カスタマーコマンド設定

Amazon S3 は、AWS CLI がどのように Amazon S3 オペレーションを実行するかを設定する複数の設定をサポートします。一部は、`s3api` および `s3` 名前空間の両方のすべての S3 コマンドに適用

されます。それ以外は、一般的なオペレーションを抽象化する S3 の「カスタム」コマンド専用となり、API オペレーションで 1 対 1 のマッピング以上に機能します。aws s3 は cp、sync、mv を転送し、rm には S3 転送に使用できる追加の設定があります。

これらすべてのオプションは、s3 ファイル内のネストされた config 設定を指定することで構成できます。各設定は、それぞれの行にインデントされます。

> **Note**
>
> これらの設定はすべてオプションです。これらの設定を一切構成せずに、aws s3 転送コマンドを正しく使用できることが必要です。これらの設定は、パフォーマンスを調整したり、上述の aws s3 コマンドを実行する特定の環境に対応したりできるように用意されています。

次の s3 プロファイルの例に示すように、これらの設定はすべて、config ファイルの上位レベル development キーで設定します。

```
[profile development]
s3 =
  max_concurrent_requests = 20
  max_queue_size = 10000
  multipart_threshold = 64MB
  multipart_chunksize = 16MB
  max_bandwidth = 50MB/s
  use_accelerate_endpoint = true
  addressing_style = path
```

次の設定は、s3 あるいは s3api 名前空間内の任意の S3 コマンドに適用されます。

**addressing_style**

使用するアドレス形式を指定します。バケット名がホスト名にあるか、または URL の一部にあるかを制御します。有効な値は、path、virtual、auto です。デフォルト値は auto です。

Amazon S3 エンドポイントを構成するには 2 つのスタイルがあります。1 つ目は virtual と呼ばれ、ホスト名の一部としてバケット名が含まれています。例: https://*bucketname*.s3.amazonaws.com。また、path スタイルでは、バケット名を URI 内のパスとして扱います (例: https://s3.amazonaws.com/*bucketname*)。CLI におけるデフォルト値では、できる範囲では auto スタイルを使用し、必要に応じて virtual に戻る path

を使用します。例えば、バケット名に DNS との互換性がない場合い、このバケット名はホスト名の一部にならず、パス内にする必要があります。auto を使用すると、CLI はこの条件を検出し、ユーザーに代わって自動的に path に切り替えます。アドレス形式を path に設定する場合、AWS で設定した AWS CLI リージョンがバケットのリージョンと一致していることを確認する必要があります。

**payload_signing_enabled**

SHA256 が sigv4 ペイロードを署名するかどうかを指定します。デフォルトでは、HTTPS 使用時のストリーミングアップロード (UploadPart および PutObject) にはこれが無効化されています。デフォルトでは、false があり (デフォルトで生成されます)、エンドポイントが HTTPS を使用する場合にのみ、これはストリーミングアップロード (UploadPart および PutObject) 用に ContentMD5 に設定されます。

true に設定すると、S3 は SHA256 チェックサム形式 (自動的に計算されてリクエスト署名に追加) で追加のコンテンツ検証の受信をリクエストします。false に設定すると、チェックサムは計算されません。これを無効にすると、チェックサム計算によって生じるパフォーマンスのオーバーヘッドの減少に役立ちます。

**use_accelerate_endpoint**

s3 および s3api のすべてのコマンドに対して Amazon S3 アクセラレートエンドポイントを使用します。デフォルト値は false です。これは use_dualstack_endpoint 設定と相互に排他的となります。

true に設定すると、AWS CLI は、S3 Accelerate の s3-accelerate.amazonaws.com エンドポイントにすべての Amazon S3 リクエストを送信します。このエンドポイントを使用するには、S3 Accelerate を使用するようにバケットを有効化する必要があります。リクエストはすべて、仮想形式のバケットのアドレス指定 (*my-bucket*.s3-accelerate.amazonaws.com) を使用して送信されます。いずれの ListBuckets、CreateBucket、DeleteBucket リクエストも、S3 高速化エンドポイントには送信されません。高速化エンドポイントでは、これらのオペレーションをサポートしていないためです。また、--endpoint-url または https://s3-accelerate.amazonaws.com コマンドのいずれかに http://s3-accelerate.amazonaws.com パラメータが s3 あるいは s3api に設定されている場合には、この動作を実行できます。

**use_dualstack_endpoint**

デュアルスタックのエンドポイントを使用して s3 および s3api リクエストを送信できるようにします。IPv4 と IPv6 の両方のトラフィックをサポートするデュアルスタックエンドポイント

の詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「Amazon S3 デュアルスタックエンドポイントの使用」を参照してください。デュアルスタックのエンドポイントは、一部のリージョンでは一部のサービスで利用できます。サービスまたは AWS リージョン にデュアルスタックエンドポイントが存在しない場合、リクエストは失敗します。有効な設定は `true` と `false` です。これはデフォルトでは無効になっています。詳細については、「the section called "すべての AWS のサービスでデュアルスタックのエンドポイントを使用するように設定"」を参照してください。

これは `use_accelerate_endpoint` 設定と相互に排他的となります。

以下の設定は、`s3` 名前空間コマンドセット内のコマンドのみに適用されます。

**`max_bandwidth`**

Amazon S3 との間でデータをアップロードおよびダウンロードするために消費できる最大帯域幅を指定します。デフォルトは無制限です。

これにより、S3 コマンドが Amazon S3 との間でデータを転送するために使用できる最大帯域幅が制限されます。この値は、アップロードとダウンロードのみに適用され、コピーや削除には適用されません。この値は 1 秒あたりのバイト数で示されます。この値は次のように指定できます。

- 整数。例えば、`1048576` は 1 秒あたりの 1 メガバイトの最大帯域幅使用を設定します。
- 整数に続くレートサフィックス。`KB/s`、`MB/s`、あるいは `GB/s` を使用して、レートサフィックスを指定できます。例えば、`300KB/s` や `10MB/s` などです。

一般的には、まず、`max_concurrent_requests` を低くして、低い帯域幅の消費を試してみることが推奨されます。必要なレートの帯域幅消費を十分に制限できない場合には、`max_bandwidth` 設定を使用して、さらに帯域幅消費を制限できます。これは、`max_concurrent_requests` が現在実行中のスレッド数を制御できるためです。代わりに、まず `max_bandwidth` を低くしながら `max_concurrent_requests` 設定を高くすると、スレッドが不必要に待機する結果が生じることがあります。これにより、余分なリソースの消費と接続タイムアウトにつながる可能性があります。

**`max_concurrent_requests`**

同時リクエストの最大数を指定します。デフォルト値は 10 です。

`aws s3` 転送コマンドはマルチスレッドです。いつでも、複数の Amazon S3 リクエストを実行できます。例えば、コマンド `aws s3 cp localdir s3://bucket/ --recursive`

を使用して S3 バケットにファイルをアップロードする場合、AWS CLI は `localdir/file1`、`localdir/file2`、`localdir/file3` ファイルを並行してアップロードできます。`max_concurrent_requests` の設定は、同時に実行できる転送オペレーションの最大数を指定します。

この値を変更する必要には、いくつかの理由が考えられます。

- この値を下げる - 環境によっては、デフォルトの 10 個の同時要求がシステムに過負荷になる場合があります。これによって接続タイムアウトやシステムの応答性の低下が見られる場合があります。この値を小さくすると、S3 転送コマンドのリソース消費が減少します。その代わり、S3 転送の完了により長くかかる可能性があります。帯域幅を制限するツールを使用する場合、この値を低めに抑える必要が生じることがあります。
- この値を増やす – シナリオによっては、必要なだけのネットワーク帯域幅を使用して、Amazon S3 転送をできるだけ早く完了させることができます。このシナリオでは、利用できるすべてのネットワーク帯域幅を使用するためにデフォルトの同時リクエスト数が十分でないことがあります。この値を大きくすると、Amazon S3 転送が完了する時間を短縮できます。

**`max_queue_size`**

タスクキューのタスクの最大数を指定します。デフォルト値は 1000 です。

AWS CLI は Amazon S3 タスクをキューに入れるモデルを内部で使用し、これらのタスクはその後、`max_concurrent_requests` によって数が制限されているコンシューマーによって実行されます。タスクは通常の場合、単一の Amazon S3 オペレーションをマッピングします。例えば、タスクは `PutObjectTask`、`GetObjectTask`、または `UploadPartTask` にできます。タスクがキューに追加される率は、コンシューマーがタスクを終了する率よりも早くなることがあります。無限の拡大を回避するには、タスクキューのサイズを指定するサイズに抑えます。この設定は、タスクキューの最大数値を変更します。

一般的には、この設定を変更する必要はありません。この設定は、AWS CLI が実行される必要性を認識しているタスクの数にも対応します。つまり、AWS CLI はデフォルトで、その先の 1,000 個のタスクしか認識できないことを意味します。この値を大きくすると、AWS CLI は必要なタスクの合計数をより迅速に把握できることになります (クエリ速度がタスクの完了速度よりも速いと仮定した場合)。その代わり、より大きな max_queue_size はより多くのメモリを必要とします。

**`multipart_chunksize`**

個別ファイルのマルチパート転送用に AWS CLI が使用するチャンクのサイズを指定します。デフォルト値は 8 MB、最小は 5 MB です。

ファイル転送が multipart_threshold を超えると、AWS CLI はファイルをこのサイズのチャンクに分割します。multipart_threshold と同じ構文をバイト数あるいは整数として使用するか、またはサイズとサフィックスを使用して、この値を指定することができます。

**multipart_threshold**

個別ファイルのマルチパート転送用に AWS CLI が使用するしきい値のサイズを指定します。デフォルト値は 8 MB です。

ファイルのアップロード、ダウンロードやコピーを行うとき、Amazon S3 コマンドは、ファイルがこのサイズを超える場合に、マルチパートオペレーションに切り替わります。この値は、次の 2 つのいずれかに指定します。

- ファイルサイズ (バイト単位)。例えば、1048576。
- サイズのサフィックスを使用したファイルサイズ。KB、MB、GB、あるいは TB を使用できます。例: 10MB、1GB。

> **Note**
>
> S3 は、マルチパートオペレーションに使用できる有効値に制約を課すことができます。詳細については、 Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイドのS3 マルチパートアップロードのドキュメントを参照してください。

# Configuring environment variables for the AWS CLI

環境変数を使用すると、別の方法で設定オプションと認証情報を指定できます。このため、スクリプト処理に便利です。

オプションの優先順位

- このトピックで示されている環境変数のいずれかを使用してオプションを指定した場合、設定ファイルのプロファイルからロードされた値は上書きされます。
- AWS CLI コマンドラインでパラメータを使用してオプションを指定した場合、対応する環境変数、または設定ファイルのプロファイルからの値が上書きされます。

優先順位および AWS CLI が使用する認証情報を決定する方法の詳細については、「Configuring settings for the AWS CLI」を参照してください。

トピック

- 環境変数の設定方法
- AWS CLI でサポートされている環境変数


## 環境変数の設定方法

次の例では、デフォルトのユーザーの環境変数を設定する方法を示します。

Linux or macOS

```
$ export AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
$ export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
$ export AWS_DEFAULT_REGION=us-west-2
```

環境変数を設定すると、シェルセッションの終了時まで、または変数に別の値を設定するまで、使用する値が変更されます。シェルのスタートアップスクリプトで変数を設定することで、以降のセッションでその変数を永続的にすることができます。

Windows Command Prompt

すべてのセッションに設定するには

```
C:\> setx AWS_ACCESS_KEY_ID AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
C:\> setx AWS_SECRET_ACCESS_KEY wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
C:\> setx AWS_DEFAULT_REGION us-west-2
```

`setx` を使用して環境変数を設定すると、現在のコマンドプロンプトセッションおよびコマンド実行後に作成するすべてのコマンドプロンプトセッションで使用する値が変更されます。これは、コマンド実行時にすでに実行されている他のコマンドシェルには影響を及ぼしません。設定をロードするには、ターミナルの再起動が必要になる場合があります。

現在のセッションのみに設定するには

`set` を使用して環境変数を設定すると、現在のコマンドプロンプトセッションの終了時まで、または変数を別の値に設定するまで、使用する値が変更されます。

```
C:\> set AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
C:\> set AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
C:\> set AWS_DEFAULT_REGION=us-west-2
```

PowerShell

```
PS C:\> $Env:AWS_ACCESS_KEY_ID="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
PS C:\> $Env:AWS_SECRET_ACCESS_KEY="wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY"
PS C:\> $Env:AWS_DEFAULT_REGION="us-west-2"
```

前の例に示すように PowerShell プロンプトで環境変数を設定した場合は、現在のセッションの期間だけ値が保存されます。PowerShell およびコマンドプロンプトセッション間で環境変数を永続的に設定するには、[コントロールパネル] の [システム] アプリケーションを使用して変数を保存します。または、変数を PowerShell プロファイルに追加すると、その変数を今後のすべての PowerShell セッションに設定できます。環境変数の保存やそれをセッション間で永続的に維持する詳細については、PowerShell ドキュメントを参照してください。

## AWS CLI でサポートされている環境変数

AWS CLI は次の環境変数をサポートしています。

**`AWS_ACCESS_KEY_ID`**

IAM アカウントに関連付けられる AWS アクセスキーを指定します。

定義されている場合、この環境変数はプロファイル設定 `aws_access_key_id` の値よりも優先されます。アクセスキー ID をコマンドラインオプションを使用して指定することはできません。

**`AWS_ACCOUNT_ID`**

サポートされている AWS のサービスへの呼び出しに使用する AWS アカウントベースのエンドポイント ID を指定します。アカウントベースのエンドポイントの詳細については、「the section called “アカウントベースのエンドポイント”」を参照してください。

この設定により `aws_account_id` 設定は上書きされます。この設定を使用するには、`AWS_ACCOUNT_ID_ENDPOINT_MODE` 環境変数または `account_id_endpoint_mode` 設定を `preferred` または `required` に設定する必要があります。

> **エンドポイントの優先順位**
>
> エンドポイント設定は、システム環境変数、ユーザー環境変数、ローカルの AWS 設定ファイルなど複数の場所にあり、コマンドラインでパラメータとして明示的に宣言される場合もあります。AWS CLI により、これらのエンドポイント設定を特定の順序でチェッ

クされ、優先順位が最も高いエンドポイント設定が使用されます。エンドポイントの優先順位リストについては、「the section called “エンドポイント設定と設定の優先順位”」を参照してください。

### AWS_ACCOUNT_ID_ENDPOINT_MODE

サポートされている AWS のサービスへの呼び出しに AWS アカウントベースのエンドポイント ID を使用するかどうかを指定します。アカウントベースのエンドポイントの詳細については、「the section called “アカウントベースのエンドポイント”」を参照してください。

この設定は、次のように設定できます。

- (デフォルト) **preferred** – アカウント ID が使用可能な場合、エンドポイントに含める必要があります。
- **disabled** – 解決済みのエンドポイントにアカウント ID は含まれません。
- **required** – エンドポイントにアカウント ID が含まれる必要があります。アカウント ID が使用できない場合、SDK はエラーをスローします。

この設定により `account_id_endpoint_mode` 設定は上書きされます。アカウントベースのエンドポイントを使用するには、`AWS_ACCOUNT_ID` 環境変数または `aws_account_id` 設定で ID を設定する必要があります。

> **エンドポイントの優先順位**
>
> エンドポイント設定は、システム環境変数、ユーザー環境変数、ローカルの AWS 設定ファイルなど複数の場所にあり、コマンドラインでパラメータとして明示的に宣言される場合もあります。AWS CLI により、これらのエンドポイント設定を特定の順序でチェックされ、優先順位が最も高いエンドポイント設定が使用されます。エンドポイントの優先順位リストについては、「the section called “エンドポイント設定と設定の優先順位”」を参照してください。

### AWS_CA_BUNDLE

HTTPS 証明書の検証に使用する証明書バンドルへのパスを指定します。

定義されている場合、この環境変数はプロファイル設定 `ca_bundle` の値よりも優先されます。この環境変数は、`--ca-bundle` コマンドラインパラメータを使用して上書きできます。

**AWS_CLI_AUTO_PROMPT**

AWS CLI バージョン 2 の自動プロンプトを有効にします。使用できる設定は 2 つあります。

- **on** は、ユーザーが aws コマンドを実行しようとするたびに、完全な自動プロンプトモードを使用します。これには、完全なコマンドまたは不完全なコマンドを問わず、それらの後で Enter キーを押すことが含まれます。
- **on-partial** は、部分的な自動プロンプトモードを使用します。コマンドが不完全、またはクライアント側の検証エラーが原因でコマンドを実行できない場合は、自動プロンプトが使用されます。このモードは、既存のスクリプトまたはランブックがある場合、あるいはすべてのコマンドに対してプロンプトを表示するのではなく、不慣れなコマンドにのみ自動プロンプトを表示したい場合に便利です。

定義されている場合は、この環境変数が cli_auto_prompt プロファイル設定の値を上書きします。この環境変数は、--cli-auto-prompt および --no-cli-auto-prompt コマンドラインパラメータを使用して上書きできます。

AWS CLI バージョン 2 の自動プロンプト機能の詳細については、「AWS CLI でのコマンドプロンプトの有効化と使用」を参照してください。

**AWS_CLI_FILE_ENCODING**

テキストファイルに使用するエンコードを指定します。デフォルトでは、エンコードはロケールと一致します。ロケールとは異なるエンコードを設定するには、aws_cli_file_encoding 環境変数を使用します。例えば、Windows でデフォルトのエンコード CP1252 を使用する場合、aws_cli_file_encoding=UTF-8 を設定すると、テキストファイルを開くときに UTF-8 が使用されるように CLI が設定されます。

**AWS_CLI_HISTORY_FILE**

cli_history 機能が有効になっている場合、コマンド履歴を保存するためのデフォルトの場所を上書きします。デフォルトのパスは ~/.aws/cli/history/history.db です。この変数を使用して、代替ストレージの場所を指定できます。

**AWS_CLI_S3_MV_VALIDATE_SAME_S3_PATHS**

s3 mv コマンドを使用する際、ソースバケットと宛先バケットが同じ場合、ソースファイルまたはオブジェクトをそれ自体に移動する可能性があるため、ソースファイルまたはオブジェクトが誤って削除される恐れがあります。AWS_CLI_S3_MV_VALIDATE_SAME_S3_PATHS 環境変数と --validate-same-s3-paths オプションにより、Amazon S3 送信元または送信先 URIでアクセスポイント ARN またはアクセスポイントエイリアスを検証するかどうかを指定します。

> **Note**
>
> `s3 mv` のパス検証には、追加の API コールが必要です。

**AWS_CONFIG_FILE**

AWS CLI が設定プロファイルを保存するために使用するファイルの場所を指定します。デフォルトのパスは `~/.aws/config` です。

この値は、名前付きプロファイル設定に指定したり、コマンドラインパラメータを使用して指定したりすることはできません。

**AWS_DATA_PATH**

AWS CLI データをロードする場合、`~/.aws/models` のパスの検索が組み込まれた以外をチェックする追加のディレクトリのリスト。環境変数を設定することで、組み込まれた検索パスに戻る前に最初にチェックする追加のディレクトリを表示します。複数のエントリは `os.pathsep` 文字で区切る必要があり、Linux または macOS では `:`、Windows では `;` を使用します。

**AWS_DEFAULT_OUTPUT**

使用する出力形式を指定します。

定義されている場合、この環境変数はプロファイル設定 `output` の値よりも優先されます。この環境変数は、`--output` コマンドラインパラメータを使用して上書きできます。

**AWS_DEFAULT_REGION**

`Default region name` では、デフォルトでリクエストを送信するサーバーの AWS リージョンを特定します。通常、お客様の最寄りのリージョンですが、どのリージョンでもかまいません。例えば、「`us-west-2`」と入力すると、米国西部 (オレゴン) を使用できます。これは、個別のコマンドで指定されない限り、今後のすべてのリクエストが送信されるリージョンです。

> **Note**
>
> AWS を使用する際は、明示的に、またはデフォルトリージョンを設定して、AWS CLI リージョンを指定する必要があります。使用可能なリージョンのリストについては、「リージョンとエンドポイント」を参照してください。AWS CLI で使用されるリージョン識別子は、AWS マネジメントコンソール の URL およびサービスエンドポイントに表示されるのと同じ名前です。

定義されている場合、この環境変数はプロファイル設定 region の値よりも優先されます。--region のコマンドラインパラメータと AWS SDK 互換の AWS_REGION 環境変数を使用することにより、環境変数を上書きできます。

**AWS_EC2_METADATA_DISABLED**

Amazon EC2 インスタンスメタデータサービス (IMDS) の使用を無効にします。

true に設定した場合、ユーザーの認証情報または設定 (リージョンなど) は IMDS から要求されません。

**AWS_ENDPOINT_URL**

すべてのサービスリクエストに使用されるエンドポイントを指定します。詳細については、「the section called “すべての AWS のサービス にグローバルエンドポイントを設定します。”」を参照してください。

> **エンドポイントの優先順位**
>
> エンドポイント設定は、システム環境変数、ユーザー環境変数、ローカルの AWS 設定ファイルなど複数の場所にあり、コマンドラインでパラメータとして明示的に宣言される場合もあります。AWS CLI により、これらのエンドポイント設定を特定の順序でチェックされ、優先順位が最も高いエンドポイント設定が使用されます。エンドポイントの優先順位リストについては、「the section called “エンドポイント設定と設定の優先順位”」を参照してください。

**AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE>**

特定のサービスに使用されるカスタムエンドポイントを指定します。<SERVICE> は AWS のサービス 識別子に置き換えられます。例えば、Amazon DynamoDB には DynamoDB の serviceId があります。このサービスのエンドポイント URL 環境変数は AWS_ENDPOINT_URL_DYNAMODB です。

サービス固有の環境変数のリストについては、「サービス固有の識別子のリスト」を参照してください。

> **エンドポイントの優先順位**
>
> エンドポイント設定は、システム環境変数、ユーザー環境変数、ローカルの AWS 設定ファイルなど複数の場所にあり、コマンドラインでパラメータとして明示的に宣言される

場合もあります。AWS CLI により、これらのエンドポイント設定を特定の順序でチェックされ、優先順位が最も高いエンドポイント設定が使用されます。エンドポイントの優先順位リストについては、「the section called “エンドポイント設定と設定の優先順位”」を参照してください。

**AWS_IGNORE_CONFIGURED_ENDPOINT_URLS**

有効にすると、AWS CLI はカスタムエンドポイント設定をすべて無視します。有効な値は、**true** および **false** です。詳細については、「the section called “すべての AWS のサービスにグローバルエンドポイントを設定します。”」を参照してください。

エンドポイント設定は、システム環境変数、ユーザー環境変数、ローカルの AWS 設定ファイルなど複数の場所にあり、コマンドラインでパラメータとして明示的に宣言される場合もあります。エンドポイントの優先順位については、「the section called “エンドポイント設定と設定の優先順位”」を参照してください。

エンドポイントの優先順位

エンドポイント設定は、システム環境変数、ユーザー環境変数、ローカルの AWS 設定ファイルなど複数の場所にあり、コマンドラインでパラメータとして明示的に宣言される場合もあります。AWS CLI により、これらのエンドポイント設定を特定の順序でチェックされ、優先順位が最も高いエンドポイント設定が使用されます。エンドポイントの優先順位リストについては、「the section called “エンドポイント設定と設定の優先順位”」を参照してください。

**AWS_MAX_ATTEMPTS**

再試行ハンドラが使用する AWS CLI の最大再試行回数を指定します。最初の呼び出しは、指定した値に対してカウントされます。再試行の詳細については、「AWS CLI retries in the AWS CLI」を参照してください。

定義されている場合、この環境変数はプロファイル設定 `max_attempts` の値よりも優先されます。

**AWS_METADATA_SERVICE_NUM_ATTEMPTS**

IAM ロールで設定された Amazon EC2 instance インスタンスで認証情報の取得を試行すると、AWS CLI では停止する前にインスタンスメタデータサービスからの認証情報の取得を試行し

ます。Amazon EC2 インスタンスで実行されるコマンドがわかっている場合は、停止するまでに AWS CLI が複数回再試行するように、この値を増やすことができます。

**AWS_METADATA_SERVICE_TIMEOUT**

インスタンスメタデータサービスに接続する前にタイムアウトするまでの秒数。IAM ロールで設定された Amazon EC2 インスタンスで認証情報の取得を試行すると、インスタンスメタデータサービスへの接続はデフォルトで 1 秒後にタイムアウトします。設定された IAM ロールを使用して Amazon EC2 インスタンスで実行されていることがわかっている場合は、必要に応じてこの値を増やすことができます。

**AWS_PAGER**

出力に使用されるページャープログラムを指定します。AWS CLI バージョン 2 はデフォルトで、オペレーティングシステムのデフォルトページャープログラム経由ですべての出力を返します。

外部ページングプログラムの使用をすべて無効にするには、変数を空の文字列に設定します。

定義されている場合、この環境変数はプロファイル設定 `cli_pager` の値よりも優先されます。

**AWS_PROFILE**

使用する認証情報およびオプションと共に AWS CLI プロファイルの名前を指定します。これは、`credentials` ファイルまたは `config` ファイルに保存されているプロファイルの名前、または、デフォルトプロファイルを使用する場合は値 `default` となります。

この環境変数を指定した場合、設定ファイルの `[default]` という名前のプロファイルを使用する動作は上書きされます。この環境変数は、`--profile` コマンドラインパラメータを使用して上書きできます。

**AWS_REGION**

リクエストを送信する AWS リージョンを指定する AWS 互換の環境変数。

定義されている場合、この環境変数は環境変数 `AWS_DEFAULT_REGION` とプロファイル設定 `region` の値を上書きします。この環境変数は、`--region` コマンドラインパラメータを使用して上書きできます。

**AWS_REQUEST_CHECKSUM_CALCULATION**

リクエストペイロードのチェックサムをどの場合に計算するかを指定します。次のオプションがあります。

- when_supported - (デフォルト) リクエストペイロードのチェックサムは、オペレーションがサービスモデルでチェックサムアルゴリズムを指定している場合、またはリクエストチェックサムを必須としている場合に計算されます。
- when_required - リクエストペイロードのチェックサムは、オペレーションがリクエストチェックサムを必須としている場合、または AWS のサービス によってモデル化された requestAlgorithmMember をユーザーが指定している場合に計算されます。

定義されている場合、この環境変数はプロファイル設定 request_checksum_calculation の値よりも優先されます。

**AWS_RESPONSE_CHECKSUM_VALIDATION**

レスポンスペイロードのチェックサム検証をどの場合に実行するかを指定します。次のオプションがあります。

- when_supported - (デフォルト) レスポンスペイロードのチェックサム検証は、オペレーションが AWS CLI でサポートされているサービスモデルでレスポンスアルゴリズムを指定している場合に実行されます。
- when_required - レスポンスペイロードのチェックサム検証は、オペレーションが AWS CLI でサポートされているサービスモデルでレスポンスアルゴリズムを指定し、お客様がオペレーション入力でモデル化された requestValidationModeMember を ENABLED に設定している場合に実行されます。

定義されている場合、この環境変数はプロファイル設定 response_checksum_validation の値よりも優先されます。

**AWS_RETRY_MODE**

AWS CLI が使用する再試行モードを指定します。再試行モードには、レガシー (デフォルト)、標準、アダプティブの 3 つがあります。再試行の詳細については、「AWS CLI retries in the AWS CLI」を参照してください。

定義されている場合、この環境変数はプロファイル設定 retry_mode の値よりも優先されます。

**AWS_ROLE_ARN**

AWS CLI コマンドの実行に使用するウェブ ID プロバイダの IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE および AWS_ROLE_SESSION_NAME 環境変数で使用されます。

定義されている場合、この環境変数はプロファイル設定 role_arn の値よりも優先されます。ロールセッション名をコマンドラインパラメータとして指定することはできません。

> **Note**
>
> この環境変数は、ウェブ ID プロバイダを使用したロール継承にのみ適用され、一般的なロール継承プロバイダ設定には適用されません。

ウェブ ID の使用の詳細については、「the section called “ウェブ ID を使用したロールの継承”」を参照してください。

**AWS_ROLE_SESSION_NAME**

ロールセッションにアタッチする名前を指定します。この値は、RoleSessionName が AWS CLI オペレーションを呼び出す場合に AssumeRole パラメータに提供され、引き受けたロールユーザー ARN arn:aws:sts::*123456789012*:assumed-role/*role_name*/*role_session_name* の一部になります。このパラメータはオプションです。この値を指定しない場合、セッション名は自動的に生成されます。この名前は、このセッションに関連付けられたエントリの AWS CloudTrail ログに表示されます。

定義されている場合、この環境変数はプロファイル設定 role_session_name の値よりも優先されます。

AWS_ROLE_ARN および AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE 環境変数で使用されます。

ウェブ ID の使用の詳細については、「the section called “ウェブ ID を使用したロールの継承”」を参照してください。

> **Note**
>
> この環境変数は、ウェブ ID プロバイダを使用したロール継承にのみ適用され、一般的なロール継承プロバイダ設定には適用されません。

**AWS_SDK_UA_APP_ID**

単一の AWS アカウントを複数のカスタマーアプリケーションで使用して、AWS のサービスを呼び出すことができます。アプリケーション ID は、AWS のサービスを使用して一連の呼び出しを行ったソースアプリケーションを識別します。AWSSDK とサービスは、カスタマーコミュニ

ケーションに返す以外の目的で、この値を使用したり解釈したりはしません。例えば、この値を運用 E メールに含めることにより、通知に関連付けられているアプリケーションを一意に識別できます。

デフォルトでは、値がありません。

アプリケーション ID は、最大長 50 文字の文字列です。文字、数字および次の特殊文字を使用することができます。

```
! $ % & * + - . , ^ _ ` | ~
```

定義されている場合、この環境変数はプロファイル設定 sdk_ua_app_id の値よりも優先されます。アプリケーション ID をコマンドラインオプションとして指定することはできません。

**AWS_SECRET_ACCESS_KEY**

アクセスキーに関連付けられるシークレットキーを指定します。これは、基本的にアクセスキーの「パスワード」です。

定義されている場合、この環境変数はプロファイル設定 aws_secret_access_key の値よりも優先されます。シークレットアクセスキー ID をコマンドラインオプションとして指定することはできません。

**AWS_SESSION_TOKEN**

AWS STS オペレーションから直接取得した一時的なセキュリティ認証情報を使用している場合に必要なセッショントークン値を指定します。詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスにある assume-role コマンドの「出力」セクションを参照してください。

定義されている場合、この環境変数はプロファイル設定 aws_session_token の値よりも優先されます。

**AWS_SHARED_CREDENTIALS_FILE**

AWS CLI がアクセスキーを保存するために使用するファイルの場所を指定します。デフォルトのパスは ~/.aws/credentials です。

この値は、名前付きプロファイル設定に指定したり、コマンドラインパラメータを使用して指定したりすることはできません。

**AWS_SIGV4A_SIGNING_REGION_SET**

SigV4a で署名するときに使用するリージョンをカンマ区切りリストで指定します。この変数が設定されていない場合、AWS CLI は AWS のサービス で使用されるデフォルト値を使用しま

す。AWS のサービス にデフォルト値がない場合、リクエスト署名は * の値を使用してすべてのリージョンで有効になります。

SigV4a の詳細については、IAM ユーザーガイドの「API リクエストに対する AWS Signature Version 4」を参照してください。

定義されている場合、この環境変数はプロファイル設定 `sigv4a_signing_region_set` の値よりも優先されます。

**AWS_USE_DUALSTACK_ENDPOINT**

デュアルスタックのエンドポイントを使用して AWS リクエストを送信できるようにします。IPv4 と IPv6 の両方のトラフィックをサポートするデュアルスタックエンドポイントの詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「Amazon S3 デュアルスタックエンドポイントの使用」を参照してください。デュアルスタックのエンドポイントは、一部のリージョンでは一部のサービスで利用できます。サービスまたは AWS リージョン にデュアルスタックエンドポイントが存在しない場合、リクエストは失敗します。これはデフォルトでは無効になっています。詳細については、「the section called “すべての AWS のサービスでデュアルスタックのエンドポイントを使用するように設定”」を参照してください。

> **エンドポイントの優先順位**
>
> エンドポイント設定は、システム環境変数、ユーザー環境変数、ローカルの AWS 設定ファイルなど複数の場所にあり、コマンドラインでパラメータとして明示的に宣言される場合もあります。AWS CLI により、これらのエンドポイント設定を特定の順序でチェックされ、優先順位が最も高いエンドポイント設定が使用されます。エンドポイントの優先順位リストについては、「the section called “エンドポイント設定と設定の優先順位”」を参照してください。

**AWS_USE_FIPS_ENDPOINT**

AWS の一部のサービスでは、連邦情報処理規格 (FIPS、Federal Information Processing Standard) 140-2 をサポートするエンドポイントを一部の AWS リージョンで提供しています。AWS のサービスが FIPS をサポートしている場合、この設定により、どの FIPS エンドポイントを AWS CLI が使用すべきかを指定します。標準の AWS エンドポイントとは異なり、FIPS エンドポイントでは FIPS 140-2 に準拠した TLS ソフトウェアライブラリを使用しています。このエンドポイントは、米国政府とやり取りをする企業で必要とされる場合があります。詳細については、「the section called “すべての AWS のサービスに FIPS エンドポイントを使用するように設定”」を参照してください。

この設定が有効になっているが、AWS リージョン内のサービス用 FIPS エンドポイントが存在しない場合、AWS のコマンドは失敗する可能性があります。この場合は、`--endpoint-url` オプションを使用してコマンドで使用するエンドポイントを手動で指定するか、サービス固有のエンドポイントを使用します。

> **エンドポイントの優先順位**
>
> エンドポイント設定は、システム環境変数、ユーザー環境変数、ローカルの AWS 設定ファイルなど複数の場所にあり、コマンドラインでパラメータとして明示的に宣言される場合もあります。AWS CLI により、これらのエンドポイント設定を特定の順序でチェックされ、優先順位が最も高いエンドポイント設定が使用されます。エンドポイントの優先順位リストについては、「the section called “エンドポイント設定と設定の優先順位”」を参照してください。

### AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE

OAuth 2.0 アクセストークンまたは ID プロバイダーによって提供される OpenID Connect ID トークンを含むファイルへのパスを指定します。AWS CLI はこのファイルの内容をロードし、`WebIdentityToken` 引数として `AssumeRoleWithWebIdentity` オペレーションに渡します。

`AWS_ROLE_ARN` および `AWS_ROLE_SESSION_NAME` 環境変数で使用されます。

定義されている場合、この環境変数はプロファイル設定 `web_identity_token_file` の値よりも優先されます。

ウェブ ID の使用の詳細については、「the section called “ウェブ ID を使用したロールの継承”」を参照してください。

> **Note**
>
> この環境変数は、ウェブ ID プロバイダを使用したロール継承にのみ適用され、一般的なロール継承プロバイダ設定には適用されません。

# Command line options in the AWS CLI

AWS CLI で、コマンドラインオプションはグローバルパラメータであり、デフォルトの設定、対応するプロファイル設定、単一のコマンドの環境変数設定を上書きできます。使用するプロファイルを指定することはできますが、コマンドラインオプションを使用して認証情報を直接指定することはできません。

トピック


- コマンドラインオプションの使用方法
- AWS CLI でサポートされているグローバルコマンドラインオプション
- コマンドラインオプションの一般的な用途


## コマンドラインオプションの使用方法

ほとんどのコマンドラインオプションは、次の例のプロファイル名 `profile1` などの単純な文字列です。

```
$ aws s3 ls --profile profile1
amzn-s3-demo-bucket1
amzn-s3-demo-bucket2
...
```

引数を使用する各オプションには、オプション名から引数を分離するスペースまたは等号 (=) が必要です。引数値にスペースが含まれている文字列がある場合は、引数を引用符で囲む必要があります。引数の型とパラメータの書式設定の詳細については、「AWS CLI でのパラメータ値の指定」を参照してください。

## AWS CLI でサポートされているグローバルコマンドラインオプション

AWS CLI では、次のコマンドラインオプションを使用して、デフォルトの構成設定、対応するプロファイル設定、またはその単一のコマンドの環境変数設定を上書きできます。

--ca-bundle *<string>*

SSL 証明書の検証時に使用する証明機関 (CA) 証明書バンドルを指定します。

定義されている場合、このオプションはプロファイル設定 `ca_bundle` の値および `AWS_CA_BUNDLE` 環境変数よりも優先されます。

--cli-auto-prompt

単一のコマンドに対して自動プロンプトモードを有効にします。以下の例にあるように、これは任意の場所で指定できます。

```
$ aws --cli-auto-prompt
$ aws dynamodb --cli-auto-prompt
$ aws dynamodb describe-table --cli-auto-prompt
```

このオプションは、aws_cli_auto_prompt 環境変数と cli_auto_prompt プロファイル設定を上書きします。

AWS CLI バージョン 2 の自動プロンプト機能の詳細については、「AWS CLI でのコマンドプロンプトの有効化と使用」を参照してください。

--cli-binary-format

AWS CLI バージョン 2 がバイナリ入力パラメータをどのように解釈するかを指定します。これには、次のいずれかの値を指定できます。

- base64 - これはデフォルト値です。バイナリラージオブジェクト (BLOB) として型指定された入力パラメータは、base64 でエンコードされた文字列を受け入れます。真のバイナリコンテンツを渡すには、コンテンツをファイルに置き、ファイルのパスと名前をパラメータの値として `fileb://` プレフィックスを付けて指定します。ファイルに含まれる base64 エンコードされたテキストを渡すには、ファイルのパスと名前をパラメータの値として `file://` プレフィックスを付けて指定します。
- raw-in-base64-out — AWS CLI バージョン 1 のデフォルト。設定の値が `raw-in-base64-out` の場合、`file://` プレフィックスを使用して参照されるファイルはテキストとして読み取られます。AWS CLI は、これをバイナリにエンコードしようとします。

これは cli_binary_format ファイル設定を上書きします。

```
$ aws lambda invoke \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --function-name my-function \
    --invocation-type Event \
    --payload '{ "name": "Bob" }' \
    response.json
```

`fileb://` プレフィックス表記を使用してファイル内のバイナリ値を参照する場合、AWS CLI は 常にファイルに raw バイナリコンテンツが含まれていることを想定し、値の変換は試行しません。

`file://` プレフィックス表記を使用してファイル内のバイナリ値を参照する場合、AWS CLI は現在の `cli_binary_format` 設定に従ってファイルを処理します。その設定の値が `base64` (明示的に設定されていない場合のデフォルト) の場合、AWS CLI はファイルに base64 エンコードされたテキストが含まれていることを期待します。設定の値が `raw-in-base64-out` の場合、AWS CLI はファイルに raw バイナリコンテンツが含まれていることを期待します。

--cli-connect-timeout ***<integer>***

ソケットの最大接続時間を秒単位で指定します。この値をゼロ (0) に設定すると、ソケットの接続は無期限に待機し (ブロックされ)、タイムアウトになりません。デフォルト値は 60 秒です。

--cli-read-timeout ***<integer>***

ソケットの最大読み込み時間を秒単位で指定します。この値をゼロ (0) に設定すると、ソケットの読み込みは無期限に待機し (ブロックされ)、タイムアウトになりません。デフォルト値は 60 秒です。

--color ***<string>***

色出力のサポートを指定します。有効な値は、`on`、`off`、`auto` です。デフォルト値は `auto` です。

--debug

デバッグログ記録を有効にするブールスイッチ。デフォルトでは、AWS CLI は、コマンド出力のコマンド結果に関する成功または失敗に関するクリーンアップ情報を提供します。`--debug` このオプションでは、完全な Python ログが提供されます。これには、コマンドが予期しない結果を提供する原因をトラブルシューティングするときに使用できるコマンドのオペレーションに関する追加の `stderr` 診断情報が含まれています。デバッグログを簡単に表示するには、ログをファイルに送信して、情報をより簡単に検索することをお勧めします。これを行うには、次のいずれかを使用します。

`stderr` の診断情報のみを送信するには、`2> debug.txt` を追加します。ここで、`debug.txt` はデバッグファイルに使用する名前です。

```
$ aws servicename commandname options --debug 2> debug.txt
```

出力情報と `stderr` 診断情報の両方を送信するには、`&> debug.txt` を追加します。ここで、`debug.txt` はデバッグファイルに使用する名前です。

```
$ aws servicename commandname options --debug &> debug.txt
```

--endpoint-url *<string>*

リクエストを送信する URL を指定します。ほとんどのコマンドでは、AWS CLI により、選択したサービスと AWS リージョンに基づいて URL が自動的に決定されます。ただし、一部のコマンドでは、アカウント固有の URL を指定する必要があります。一部の AWS サービスでは、プライベート VPC 内で直接エンドポイントをホストすることもできますが、URL を指定する必要がある場合があります。

以下のコマンド例では、カスタム Amazon S3 エンドポイント URL を使用しています。

```
$ aws s3 ls --endpoint-url http://localhost:4567
```

> **エンドポイントの優先順位**
>
> エンドポイント設定は、システム環境変数、ユーザー環境変数、ローカルの AWS 設定ファイルなど複数の場所にあり、コマンドラインでパラメータとして明示的に宣言される場合もあります。AWS CLI により、これらのエンドポイント設定を特定の順序でチェックされ、優先順位が最も高いエンドポイント設定が使用されます。エンドポイントの優先順位リストについては、「the section called “エンドポイント設定と設定の優先順位”」を参照してください。

--no-cli-auto-prompt

単一のコマンドに対して自動プロンプトモードを無効にします。

```
$ aws dynamodb describe-table --table-name Table1 --no-cli-auto-prompt
```

このオプションは、aws_cli_auto_prompt 環境変数と cli_auto_prompt プロファイル設定を上書きします。

AWS CLI バージョン 2 の自動プロンプト機能の詳細については、「AWS CLI でのコマンドプロンプトの有効化と使用」を参照してください。

--no-cli-pager

コマンドの出力に対するページャーの使用を無効にするブール型スイッチ。

--no-paginate

出力のページ分割を作成するすべてのコマンド結果を受け取るために AWS CLI が自動的に行う複数の呼び出しを無効にするブール型スイッチ。つまり、出力の最初のページのみが表示されます。

--no-sign-request

AWS サービスエンドポイントに対する HTTP リクエストへの署名を無効にするブールスイッチ。これにより、認証情報がロードされることを防ぎます。

--no-verify-ssl

デフォルトでは、AWS CLI は AWS のサービスとの通信に SSL を使用します。SSL 接続およびコールごとに、AWS CLI は SSL 証明書を検証します。このオプションを使用すると、SSL 証明書を検証するデフォルトの動作がオーバーライドされます。

> **Warning**
>
> このオプションは、ベストプラクティスではありません。`--no-verify-ssl` を使用すると、クライアントと AWS のサービスとの間のトラフィックは保護されなくなります。つまり、トラフィックはセキュリティ上のリスクとなり、中間者攻撃を受けやすくなります。証明書に問題がある場合は、代わりに問題を解決するのが最善です。証明書のトラブルシューティング手順については、「the section called “SSL 証明書のエラー”」を参照してください。

--output ***<string>***

このコマンドに使用する出力形式を指定します。次の値のいずれかを指定できます。

- **`json`** - 出力は JSON 文字列としてフォーマットされます。
- **`yaml`** - 出力は YAML 文字列としてフォーマットされます。
- **`yaml-stream`** - 出力はストリームされ、 YAML 文字列としてフォーマットされます。ストリーミングにより、大きなデータタイプの処理を高速化できます。
- **`text`** - 出力は、複数行のタブ区切りの文字列値としてフォーマットされます。これは、grep、sed、または awk などのテキストプロセッサに出力を渡すのに役立ちます。
- **`table`** - 出力は、テーブルとしてフォーマットされ、文字の「+|-」を使用してセルの境界を形成します。通常、情報は他の形式よりも読みやすい「わかりやすい」形式で表示されますが、プログラムとしては役立ちません。

- **`off`** - 出力は、stdout へのすべてのコマンド出力を制限します。これは、出力を処理せずにコマンドの終了コードを確認するだけで済む自動化スクリプトや CI/CD パイプラインに役立ちます。

--profile ***<string>***

このコマンドに使用する named profile を指定します。追加の名前付きプロファイルを設定するには、`aws configure` オプションを指定して `--profile` コマンドを使用します。

```
$ aws configure --profile <profilename>
```

--query ***<string>***

JMESPath クエリを指定して、レスポンスデータのフィルタリングに使用します。詳細については、「Filtering output in the AWS CLI」を参照してください。

--region ***<string>***

このコマンドの AWS リクエストを送信する AWS リージョンを指定します。指定できるすべてのリージョンのリストについては、「Amazon Web Services 全般のリファレンス」の「AWS リージョンとエンドポイント」を参照してください。

--version

実行している AWS CLI プログラムの現在バージョンを表示するブールスイッチ。

## コマンドラインオプションの一般的な用途

コマンドラインオプションの一般的な使用方法には、複数の AWS リージョンでのリソースの確認、および、スクリプティングでの読みやすさや使いやすさのための出力形式の変更が含まれます。次の例では、インスタンスがどのリージョンにあるかを見つけるまで、各リージョンに対して describe-instances コマンドを実行します。

```
$ aws ec2 describe-instances --output table --region us-west-1
-------------------
|DescribeInstances|
+-----------------+
$ aws ec2 describe-instances --output table --region us-west-2
-----------------------------------------------------------------------------
|                            DescribeInstances                              |
+---------------------------------------------------------------------------+
```

```
||                                Reservations                                 ||
|+-------------------------------------+-------------------------------------+|
||  OwnerId                            |  012345678901                       ||
||  ReservationId                      |  r-abcdefgh                         ||
|+-------------------------------------+-------------------------------------+|
|||                                 Instances                                 |||
||+-------------------------+-------------------------------------------------+||
|||  AmiLaunchIndex         |  0                                              |||
|||  Architecture           |  x86_64                                         |||
...
```

# Configuring command completion in the AWS CLI

AWS Command Line Interface (AWS CLI) には、Tab キーを使用して部分的に入力されたコマンドを完了できる bash 互換のコマンド補完機能が含まれています。ほとんどのシステムでは、これを手動で設定する必要があります。

AWS CLI バージョン 2 の自動プロンプト機能のについては、「AWS CLI でのコマンドプロンプトの有効化と使用」を参照してください。

トピック

- 仕組み
- Linux または macOS でのコマンド補完の設定。
- Windows でのコマンド補完の設定。

## 仕組み

コマンド、パラメータ、またはオプションの一部を入力すると、コマンド補完機能によってコマンドが自動的に入力されるか、コマンドの候補リストが表示されます。コマンド補完を使用するには、コマンドの一部を入力し、ほとんどのシェルで通常は*[Tab]* (タブ) になっている保管キーを押します。

次の例は、コマンド補完を使用するさまざまな方法を示しています。

- コマンドの一部を入力して *Tab* キーを押すと、コマンドの候補リストが表示されます。

```
$ aws dynamodb dTAB
delete-backup                       describe-global-table
```

```
delete-item                          describe-global-table-settings
delete-table                         describe-limits
describe-backup                      describe-table
describe-continuous-backups          describe-table-replica-auto-scaling
describe-contributor-insights        describe-time-to-live
describe-endpoints
```

- パラメータの一部を入力して *Tab* キーを押すと、パラメータの候補リストが表示されます。

```
$ aws dynamodb delete-table --TAB
--ca-bundle              --endpoint-url           --profile
--cli-connect-timeout    --generate-cli-skeleton  --query
--cli-input-json         --no-paginate            --region
--cli-read-timeout       --no-sign-request        --table-name
--color                  --no-verify-ssl          --version
--debug                  --output
```

- パラメータを入力して *Tab* キーを押すと、リソース値の候補リストが表示されます。この機能は、AWS CLI バージョン 2 でのみ使用できます。

```
$ aws dynamodb delete-table --table-name TAB
Table 1                  Table 2                  Table 3
```

## Linux または macOS でのコマンド補完の設定。

Linux または macOS でコマンド補完を設定するには、使用しているシェルの名前と `aws_completer` スクリプトの場所を知っている必要があります。

> **Note**
>
> コマンド補完は自動的に設定され、Amazon Linux を実行する Amazon EC2 インスタンス上でデフォルトで有効化されます。

トピック

- コンプリータがフォルダがパスにあることを確認します
- コマンド補完を有効にする
- コマンド補完の確認

## コンプリータがフォルダがパスにあることを確認します

AWS コンプリータを正常に動作させるには、aws_completer がシェルのパス上にある必要があります。「which」コマンドで、コンプリータがパスにあるかどうかをチェックできます。

```
$ which aws_completer
/usr/local/bin/aws_completer
```

「which」コマンドで補完するものが見つからない場合は、次の手順を使用してコンプリータのフォルダをパスに追加します。

ステップ 1: AWS コンプリータを見つける

AWS コンプリータの場所は、使用するインストール方法によって異なります。

- パッケージマネージャー - pip、yum、brew、および apt-get などのプログラムは通常、AWS コンプリータ (またはシンボリックリンク) を標準のパスの場所にインストールします。
  - pip を「--user」パラメータを指定せずにを使用した場合、デフォルトのパスは「/usr/local/bin/aws_completer」です。
  - pip を「--user」パラメータと共に使用した場合デフォルトのパスは「/home/*username*/.local/bin/aws_completer」です。
- バンドルインストーラ - バンドルされたインストーラを使用した場合、デフォルトのパスは「/usr/local/bin/aws_completer」です。

他のすべてが失敗した場合は、find コマンドを使用して AWS コンプリータのファイルシステムを検索します。

```
$ find / -name aws_completer
/usr/local/bin/aws_completer
```

ステップ 2: シェルを識別する

使用しているシェルを特定するには、次のコマンドのいずれかを使用します。

- echo $SHELL - シェルのプログラムファイル名を表示します。これは通常、ログイン後に別のシェルを起動しない限り、使用中のシェルの名前と一致します。

```
$ echo $SHELL
```

```
/bin/bash
```

- ps - 現在のユーザーに対して実行中のプロセスを表示します。それらの 1 つはシェルです。

```
$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 2148 pts/1    00:00:00 bash
 8756 pts/1    00:00:00 ps
```

ステップ 3: コンプリータをパスに追加する

1. ユーザーフォルダーでシェルのプロファイルスクリプトを見つけます。

```
$ ls -a ~/
.  ..  .bash_logout  .bash_profile  .bashrc  Desktop  Documents  Downloads
```

   - Bash – .bash_profile、.profile、または .bash_login。
   - Zsh -.zshrc
   - Tcsh - .tcshrc、.cshrc、または .login
2. 次の例のように、プロファイルスクリプトの末尾にエクスポートコマンドを追加します。「*/usr/local/bin/*」を、前のセクションで検出したフォルダに置き換えます。

```
export PATH=/usr/local/bin/:$PATH
```

3. 変更が有効になるように、プロファイルを現在のセッションに再ロードします。*.bash_profile* を最初のセッションで見つけたシェルスクリプトの名前で置き換えます。

```
$ source ~/.bash_profile
```

## コマンド補完を有効にする

コンプリータがパスにあることを確認したら、使用しているシェル上で適切なコマンドを実行して、コマンド補完を有効にします。コマンドをシェルのプロファイルに追加して、新しいシェルを開くたびに実行できます。各コマンドで、「*/usr/local/bin/*」パスを、コンプリータがフォルダがパスにあることを確認します のシステムにあるパスに置き換えます。

- **bash** - 組み込みコマンド「complete」を使用します。

```
$ complete -C '/usr/local/bin/aws_completer' aws
```

前のコマンドを ~/.bashrc に追加して、新しいシェルを開くたびに実行します。~/.bash_profile はソースとして ~/.bashrc を使用して、コマンドがログインシェルでも実行されるようにできます。

- **zsh** - コマンド補完を実行するには、 bashcompinit プロファイルスクリプトの最後に次の自動ロード行を追加して「~/.zshrc」を実行する必要があります。

```
$ autoload bashcompinit && bashcompinit
$ autoload -Uz compinit && compinit
```

コマンド補完を有効にするには、組み込みコマンド complete を使用します。

```
$ complete -C '/usr/local/bin/aws_completer' aws
```

前のコマンドを ~/.zshrc に追加して、新しいシェルを開くたびに実行します。

- **tcsh** – 「tcsh」の補完は、補完の振る舞いを定義するためのワードタイプとパターンを取ります。

```
> complete aws 'p/*/`aws_completer`/'
```

前のコマンドを ~/.tcshrc に追加して、新しいシェルを開くたびに実行します。

コマンド補完を有効にした後は、「コマンド補完の確認」は動作しています。

## コマンド補完の確認

コマンド補完を有効にしたら、シェルをリロードし、コマンドの一部を入力し、Tab を押して使用可能なコマンドを表示します。

```
$ aws sTAB
s3             ses            sqs            sts            swf
s3api          sns            storagegateway support
```

# Windows でのコマンド補完の設定。

> **Note**
>
> PowerShell による補完の処理 (さまざまな補完キーを含む) についての詳細は、Microsoft PowerShell Docs の about_Tab_Expansion を参照してください。

Windows で PowerShell のコマンド補完を有効にするには、PowerShell で次の手順を実行します。

1. 次のコマンドで「$PROFILE」を開きます。

```
PS C:\> Notepad $PROFILE
```

「$PROFILE」がない場合は、次のコマンドを使用してユーザープロファイルを作成します。

```
PS C:\> if (!(Test-Path -Path $PROFILE ))
{ New-Item -Type File -Path $PROFILE -Force }
```

PowerShell プロファイルの詳細については、Microsoft Docs ウェブサイトの「Windows PowerShell ISE でプロファイルを使用する方法」を参照してください。

2. コマンド補完を有効にするには、次のコードブロックをプロファイルに追加し、保存し、ファイルを閉じます。

```
Register-ArgumentCompleter -Native -CommandName aws -ScriptBlock {
    param($commandName, $wordToComplete, $cursorPosition)
        $env:COMP_LINE=$wordToComplete
        if ($env:COMP_LINE.Length -lt $cursorPosition){
            $env:COMP_LINE=$env:COMP_LINE + " "
        }
        $env:COMP_POINT=$cursorPosition
        aws_completer.exe | ForEach-Object {
            [System.Management.Automation.CompletionResult]::new($_, $_,
 'ParameterValue', $_)
        }
        Remove-Item Env:\COMP_LINE
        Remove-Item Env:\COMP_POINT
}
```

3. コマンド補完を有効にしたらシェルをリロードして、コマンドの一部を入力し、[Tab] (タブ) を押して使用可能なコマンドを順次表示させます。

```
$ aws sTab
```

```
$ aws s3
```

補完で使用できるコマンドを表示するには、コマンドの一部を入力して、Ctrl + [Space] (スペース) を押します。

```
$ aws sCtrl + Space
s3              ses             sqs             sts             swf
s3api           sns             storagegateway  support
```

# AWS CLI retries in the AWS CLI

このトピックでは、予期しない問題による AWS CLI のサービスへの呼び出し失敗を AWS がどのように判断するかについて説明します。これらの問題は、サーバー側で発生するか、呼び出しを実行しようとしている AWS のサービスからのレート制限が原因で発生する可能性があります。通常、これらの種類のエラーは特別な処理を必要とせず、多くの場合、短い待機期間の後に自動的に再度呼び出しが実行されます。AWS CLI には、このようなエラーまたは例外が発生した場合に、AWS のサービスへのクライアント呼び出しの再試行を支援する多くの機能があります。

トピック

- 使用可能な再試行モード
- 再試行モードの設定
- 再試行ログの表示

## 使用可能な再試行モード

AWS CLI には、バージョンに応じて複数のモードから選択できます。

- 標準再試行モード (デフォルト)
- レガシー再試行モード
- アダプティブ再試行モード

## 標準再試行モード (デフォルト)

Standard モードは、レガシーよりも多くの機能を備えた AWS SDK 全体の再試行ルールの標準セットであり、AWS CLI のデフォルトです。AWS CLI バージョン 2 には標準モードが作成されており、AWS CLI バージョン 1 にバックポートされます。標準モードの機能は次のとおりです。

- 最大再試行回数のデフォルト値は 2 で、合計で 3 回呼び出しが試みられます。この値は、max_attempts 設定パラメータを使用して上書きできます。
- 次の拡張されたエラー/例外リストを再試行します。
  - 一時的なエラー/例外
    - RequestTimeout
    - RequestTimeoutException
    - PriorRequestNotComplete
    - ConnectionError
    - HTTPClientError
  - サービス側のスロットリング/制限エラーと例外:
    - Throttling
    - ThrottlingException
    - ThrottledException
    - RequestThrottledException
    - TooManyRequestsException
    - ProvisionedThroughputExceededException
    - TransactionInProgressException
    - RequestLimitExceeded
    - BandwidthLimitExceeded
    - LimitExceededException
    - RequestThrottled
    - SlowDown
    - EC2ThrottledException
- わかりにくい一時的なエラーコードに対して再試行します。具体的には、これらの HTTP ステータスコードは 500、502、503、504 です。

- 再試行には、最大バックオフ時間が 20 秒の場合、基本係数 2 によるエクスポネンシャルバックオフが含まれます。

## レガシー再試行モード

Legacy モードでは、以下を含む、機能が制限された古い再試行ハンドラーが使用されます。

- 最大再試行回数のデフォルト値は 4 で、呼び出しの試行回数は合計 5 回です。この値は、`max_attempts` 設定パラメータを使用して上書きできます。
- DynamoDB では、最大再試行回数のデフォルト値は 9 で、呼び出しの試行回数は合計 10 回です。この値は、`max_attempts` 設定パラメータを使用して上書きできます。
- 次の限られた数のエラー/例外を再試行します。
  - 一般的なソケット/接続エラー:
    - `ConnectionError`
    - `ConnectionClosedError`
    - `ReadTimeoutError`
    - `EndpointConnectionError`
  - サービス側のスロットリング/制限エラーと例外:
    - `Throttling`
    - `ThrottlingException`
    - `ThrottledException`
    - `RequestThrottledException`
    - `ProvisionedThroughputExceededException`
- 429、500、502、503、504、509 など、複数の HTTP ステータスコードで再試行します。
- 再試行には、基本係数 2 によるエクスポネンシャルバックオフが含まれます。

## アダプティブ再試行モード

> **Warning**
>
> アダプティブモードは実験的なモードであり、機能と動作の両方について変更される可能性があります。

Adaptive 再試行モードは、標準モードのすべての機能を含む実験的な再試行モードです。アダプティブモードでは、標準モード機能に加えて、トークンバケットおよびレート制限変数の使用を通じて、クライアント側のレート制限も導入されます。これらの変数は、再試行するたびに動的に更新されます。このモードは、AWS のサービスからのエラー/例外状態のレスポンスに適応するクライアント側の再試行における柔軟性を提供します。

新しい再試行ごとに、アダプティブモードは、AWS のサービスからのレスポンスに表示されるエラー、例外、または HTTP ステータスコードに基づいて、レート制限変数を変更します。その後、クライアントの新しい呼び出しレートを計算するためにこれらのレート制限変数が使用されす。成功する、トークンバケットを使い果たす、または設定された最大試行値に達するまでは再試行が発生するため、AWS のサービスからの例外/エラーまたは成功以外の HTTP レスポンス (上記のリストを参照) がレート制限変数を更新します。

## 再試行モードの設定

AWS CLI には、クライアントオブジェクトの作成時に考慮する必要がある、さまざまな再試行設定と設定方法が用意されています。

### 使用可能な設定方法

AWS CLI では、次の方法で再試行を設定できます。

- 環境変数
- AWS CLI 設定ファイル

次の再試行オプションをカスタマイズできます。

- 再試行モード - AWS CLI が使用する再試行モードを指定します。前述のように、レガシー、標準、アダプティブの 3 つの再試行モードを使用できます。、AWS CLI バージョン 2 のデフォルト値が標準です。
- 最大試行回数 - AWS CLI 再試行ハンドラーが使用する最大再試行回数を指定します。最初の呼び出しは、指定した値に対してカウントされます。デフォルト値は再試行モードに基づきます。

### 環境変数での再試行設定の定義

AWS CLI の再試行設定を定義するには、オペレーティングシステムの環境変数を更新します。

再試行環境変数は次のとおりです。

- AWS_RETRY_MODE
- AWS_MAX_ATTEMPTS

環境変数の詳細については、「Configuring environment variables for the AWS CLI」を参照してください。

### AWS 設定ファイルでの再試行設定の定義

再試行設定を変更するには、グローバル AWS 設定ファイルを更新します。AWS 設定ファイルのデフォルトの場所は ~/.aws/config です。

以下は AWS 設定ファイルの例です。

```
[default]
retry_mode = standard
max_attempts = 6
```

設定ファイルの詳細については、「Configuration and credential file settings in the AWS CLI」を参照してください。

## 再試行ログの表示

AWS CLI は、Boto3 の再試行方法とログ記録を使用します。任意のコマンドで --debug オプションを使用して、デバッグログを受け取ることができます。--debugオプションの使用方法の詳細については、「Command line options in the AWS CLI」を参照してください。

デバッグログで「retry」を検索すると、必要な再試行情報が表示されます。再試行のクライアントログエントリは、有効にした再試行モードによって異なります。

レガシーモード:

再試行メッセージは、botocore.retryhandler によって生成されます。次の 3 つのメッセージのいずれかが表示されます。

- No retry needed
- Retry needed, action of: *<action_name>*
- Reached the maximum number of retry attempts: *<attempt_number>*

標準モードまたはアダプティブモード:

再試行メッセージは、botocore.retries.standard によって生成されます。次の 3 つのメッセージのいずれかが表示されます。

- `No retrying request`
- `Retry needed, retrying request after delay of: <delay_value>`
- `Retry needed but retry quota reached, not retrying request`

botocore 再試行の完全な定義ファイルについては、botocore GitHub リポジトリの _retry.json を参照してください。

# Using an HTTP proxy for the AWS CLI

プロキシサーバーを使用して AWS にアクセスするには、DNS ドメイン名またはプロキシサービスが使用する IP アドレスとポート番号で、HTTP_PROXY および HTTPS_PROXY 環境変数を設定できます。

トピック


- 例の使用
- プロキシを認証する
- Amazon EC2 インスタンスでのプロキシの使用
- トラブルシューティング


## 例の使用

> **Note**
>
> 次の例は、環境変数名をすべて大文字で示しています。ただし、大文字と小文字を区別して変数を 2 回指定した場合、小文字が優先されます。システムでの混同や予期しない動作を回避するため、各変数は 1 回だけ定義することをお勧めします。

次の例では、プロキシの明示的な IP アドレスあるいはプロキシの IP アドレスを解結する DNS 名のいずれかを使用する方法を示しています。どちらの場合でも、コロンおよびクエリが送信されるべきポート番号を追加することができます。

Linux or macOS

```
$ export HTTP_PROXY=http://10.15.20.25:1234
$ export HTTP_PROXY=http://proxy.example.com:1234
$ export HTTPS_PROXY=http://10.15.20.25:5678
$ export HTTPS_PROXY=http://proxy.example.com:5678
```

Windows Command Prompt

すべてのセッションに設定するには

```
C:\> setx HTTP_PROXY http://10.15.20.25:1234
C:\> setx HTTP_PROXY http://proxy.example.com:1234
C:\> setx HTTPS_PROXY http://10.15.20.25:5678
C:\> setx HTTPS_PROXY http://proxy.example.com:5678
```

`setx` を使用して環境変数を設定すると、現在のコマンドプロンプトセッションおよびコマンド実行後に作成するすべてのコマンドプロンプトセッションで使用する値が変更されます。これは、コマンド実行時にすでに実行されている他のコマンドシェルには影響を及ぼしません。

現在のセッションのみに設定するには

`set` を使用して環境変数を設定すると、現在のコマンドプロンプトセッションの終了時まで、または変数を別の値に設定するまで、使用する値が変更されます。

```
C:\> set HTTP_PROXY=http://10.15.20.25:1234
C:\> set HTTP_PROXY=http://proxy.example.com:1234
C:\> set HTTPS_PROXY=http://10.15.20.25:5678
C:\> set HTTPS_PROXY=http://proxy.example.com:5678
```

## プロキシを認証する

> **Note**
>
> AWS CLI では NTLM プロキシはサポートされていません。NTLM または Kerberos プロトコルプロキシを使用する場合は、Cntlm などの認証プロキシを介して接続できることがあります。

AWS CLI は HTTP Basic 認証をサポートしています。次のように、プロキシ URL にユーザー名とパスワードを指定します。

Linux or macOS

```
$ export HTTP_PROXY=http://username:password@proxy.example.com:1234
$ export HTTPS_PROXY=http://username:password@proxy.example.com:5678
```

Windows Command Prompt

すべてのセッションに設定するには

```
C:\> setx HTTP_PROXY http://username:password@proxy.example.com:1234
C:\> setx HTTPS_PROXY http://username:password@proxy.example.com:5678
```

現在のセッションのみに設定するには

```
C:\> set HTTP_PROXY=http://username:password@proxy.example.com:1234
C:\> set HTTPS_PROXY=http://username:password@proxy.example.com:5678
```

## Amazon EC2 インスタンスでのプロキシの使用

IAM ロールがアタッチされた状態で起動された Amazon EC2 インスタンスでプロキシを設定する場合は、インスタンスメタデータへのアクセスに使用されるアドレスを除外してください。これを行うには、NO_PROXY 環境変数をインスタンスメタデータサービスの IP アドレス「169.254.169.254」に設定します。このアドレスは変化しません。

Linux or macOS

```
$ export NO_PROXY=169.254.169.254
```

Windows Command Prompt

すべてのセッションに設定するには

```
C:\> setx NO_PROXY 169.254.169.254
```

現在のセッションのみに設定するには

```
C:\> set NO_PROXY=169.254.169.254
```

## トラブルシューティング

AWS CLI を使用した問題が発生した場合のトラブルシューティングステップについては、「the section called “エラーのトラブルシューティング”」を参照してください。最も関連性の高いトラブルシューティングステップについては、「the section called “SSL 証明書のエラー”」を参照してください。

## Using endpoints in the AWS CLI

AWS のサービス にプログラムで接続するため、エンドポイントを使用します。エンドポイントは、AWS Web サービスのエントリポイントの URL です。AWS Command Line Interface (AWS CLI) は AWS リージョン の各サービスに対してデフォルトのエンドポイントを自動的に使用しますが、API リクエストに代替のエンドポイントを指定することもできます。

エンドポイントのトピック

- 1 つのコマンドのエンドポイントを設定する
- すべての AWS のサービス にグローバルエンドポイントを設定します。
- すべての AWS のサービスに FIPS エンドポイントを使用するように設定
- すべての AWS のサービスでデュアルスタックのエンドポイントを使用するように設定
- サービス固有のエンドポイントを設定します。
  - サービス固有のエンドポイント: 環境変数
  - サービス固有のエンドポイント: 共有 config ファイル
  - サービス固有のエンドポイント: サービス固有の識別子のリスト
- アカウントベースのエンドポイント
- エンドポイント設定と設定の優先順位

### 1 つのコマンドのエンドポイントを設定する

1 つのコマンドのエンドポイント設定や環境変数を上書きするには、`--endpoint-url` コマンドラインオプションを使用します。以下のコマンド例では、カスタム Amazon S3 エンドポイント URL を使用しています。

```
$ aws s3 ls --endpoint-url http://localhost:4567
```

## すべての AWS のサービス にグローバルエンドポイントを設定します。

すべてのサービスのリクエストをカスタムエンドポイント URL にルーティングするには、以下の設定のいずれかを使用します。

- 環境変数:
  - AWS_IGNORE_CONFIGURED_ENDPOINT_URLS - 設定済みのエンドポイント URL を無視します。

    Linux or macOS

    ```
    $ export AWS_IGNORE_CONFIGURED_ENDPOINT_URLS=true
    ```

    Windows Command Prompt

    すべてのセッションに設定するには

    ```
    C:\> setx AWS_IGNORE_CONFIGURED_ENDPOINT_URLS true
    ```

    現在のセッションのみに設定するには

    ```
    C:\> set AWS_IGNORE_CONFIGURED_ENDPOINT_URLS=true
    ```

    PowerShell

    ```
    PS C:\> $Env:AWS_IGNORE_CONFIGURED_ENDPOINT_URLS="true"
    ```

  - AWS_ENDPOINT_URL - グローバルエンドポイント URL を設定します。

    Linux or macOS

    ```
    $ export AWS_ENDPOINT_URL=http://localhost:4567
    ```

    Windows Command Prompt

    すべてのセッションに設定するには

```
C:\> setx AWS_ENDPOINT_URL http://localhost:4567
```

現在のセッションのみに設定するには

```
C:\> set AWS_ENDPOINT_URL=http://localhost:4567
```

PowerShell

```
PS C:\> $Env:AWS_ENDPOINT_URL="http://localhost:4567"
```

- config ファイル:
  - ignore_configure_endpoint_urls - 設定済みのエンドポイント URL を無視します。

```
ignore_configure_endpoint_urls = true
```

  - endpoint_url - グローバルエンドポイント URL を設定します。

```
endpoint_url = http://localhost:4567
```

サービス固有のエンドポイントと --endpoint-url コマンドラインオプションはすべてのグローバルエンドポイントよりも優先されます。

## すべての AWS のサービスに FIPS エンドポイントを使用するように設定

すべてのサービスのリクエストを FIP エンドポイントを使用するようにルーティングするには、以下のいずれかを使用します。

- AWS_USE_FIPS_ENDPOINT 環境変数

  Linux or macOS

```
$ export AWS_USE_FIPS_ENDPOINT=true
```

  Windows Command Prompt

  すべてのセッションに設定するには

```
C:\> setx AWS_USE_FIPS_ENDPOINT true
```

現在のセッションのみに設定するには

```
C:\> set AWS_USE_FIPS_ENDPOINT=true
```

PowerShell

```
PS C:\> $Env:AWS_USE_FIPS_ENDPOINT="true"
```

- use_fips_endpoint ファイルの設定。

```
use_fips_endpoint = true
```

AWS の一部のサービスでは、連邦情報処理規格 (FIPS、Federal Information Processing Standard) 140-2 をサポートするエンドポイントを一部の AWS リージョンで提供しています。AWS のサービスが FIPS をサポートしている場合、この設定により、どの FIPS エンドポイントを AWS CLI が使用すべきかを指定します。標準の AWS エンドポイントとは異なり、FIPS エンドポイントでは FIPS 140-2 に準拠した TLS ソフトウェアライブラリを使用しています。このエンドポイントは、米国政府とやり取りをする企業で必要とされる場合があります。

この設定が有効になっているが、AWS リージョン内のサービス用 FIPS エンドポイントが存在しない場合、AWS のコマンドは失敗する可能性があります。この場合は、--endpoint-url オプションを使用してコマンドで使用するエンドポイントを手動で指定するか、サービス固有のエンドポイントを使用します。

AWS リージョンごとの FIPS エンドポイントの指定については、「サービス別の FIPS エンドポイント」を参照してください。

## すべての AWS のサービスでデュアルスタックのエンドポイントを使用するように設定

利用可能な場合に、すべてのサービスでデュアルスタックエンドポイントを使用するようにリクエストをルーティングするには、以下の設定のいずれかを使用します。

- AWS_USE_DUALSTACK_ENDPOINT 環境変数

  Linux or macOS

```
$ export AWS_USE_DUALSTACK_ENDPOINT=true
```

Windows Command Prompt

すべてのセッションに設定するには

```
C:\> setx AWS_USE_DUALSTACK_ENDPOINT true
```

現在のセッションのみに設定するには

```
C:\> set AWS_USE_DUALSTACK_ENDPOINT=true
```

PowerShell

```
PS C:\> $Env:AWS_USE_DUALSTACK_ENDPOINT="true"
```

- use_dualstack_endpoint ファイルの設定。

```
use_dualstack_endpoint = true
```

デュアルスタックのエンドポイントを使用して AWS リクエストを送信できるようにします。IPv4 と IPv6 の両方のトラフィックをサポートするデュアルスタックエンドポイントの詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「Amazon S3 デュアルスタックエンドポイントの使用」を参照してください。デュアルスタックのエンドポイントは、一部のリージョンでは一部のサービスで利用できます。サービスまたは AWS リージョン にデュアルスタックエンドポイントが存在しない場合、リクエストは失敗します。これはデフォルトでは無効になっています。

## サービス固有のエンドポイントを設定します。

サービス固有のエンドポイント設定により、AWS CLI リクエストに任意の永続エンドポイントを使用するオプションが提供されます。これらの設定により、ローカルエンドポイント、VPC エンドポイント、およびサードパーティのローカル AWS 開発環境を柔軟にサポートできます。テスト環境と本番環境には異なるエンドポイントを使用できます。エンドポイント URL は個別の AWS のサービス に指定できます。

サービス固有のエンドポイントは以下の方法で指定できます。

- 1 つのコマンドコマンドラインオプション --endpoint-url。
- 環境変数:

- AWS_IGNORE_CONFIGURED_ENDPOINT_URLS - コマンドラインで指定されている場合を除き、設定済みのエンドポイント URL をすべて無視します。
- AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE> - 特定のサービスに使用されるカスタムエンドポイントを指定します。<SERVICE> は AWS のサービス 識別子に置き換えられます。すべてのサービス固有の変数については、「the section called “サービス固有の識別子のリスト”」を参照してください。

- config ファイル:
  - ignore_configure_endpoint_urls - 環境変数を使用して、またはコマンドラインで指定されている場合を除き、設定済みのエンドポイント URL をすべて無視します。
  - endpoint_url ファイル設定と組み合わされた config ファイルの services セクション。

サービス固有のエンドポイントに関するトピック:

- サービス固有のエンドポイント: 環境変数
- サービス固有のエンドポイント: 共有 config ファイル
- サービス固有のエンドポイント: サービス固有の識別子のリスト

## サービス固有のエンドポイント: 環境変数

環境変数は Config ファイルの設定を上書きしますが、コマンドラインで指定されたオプションは上書きしません。すべてのプロファイルにデバイス上の同じエンドポイントを使用させたい場合は、環境変数を使用してください。

サービス固有の環境変数は次のとおりです。

- AWS_IGNORE_CONFIGURED_ENDPOINT_URLS - コマンドラインで指定されている場合を除き、設定済みのエンドポイント URL をすべて無視します。

  Linux or macOS

  ```
  $ export AWS_IGNORE_CONFIGURED_ENDPOINT_URLS=true
  ```

  Windows Command Prompt

  すべてのセッションに設定するには

  ```
  C:\> setx AWS_IGNORE_CONFIGURED_ENDPOINT_URLS true
  ```

現在のセッションのみに設定するには

```
C:\> set AWS_IGNORE_CONFIGURED_ENDPOINT_URLS=true
```

PowerShell

```
PS C:\> $Env:AWS_IGNORE_CONFIGURED_ENDPOINT_URLS="true"
```

- AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE> - 特定のサービスに使用されるカスタムエンドポイントを指定します。<SERVICE> は AWS のサービス 識別子に置き換えられます。すべてのサービス固有の変数については、「the section called “サービス固有の識別子のリスト”」を参照してください。

  次の環境変数の例では、AWS Elastic Beanstalk のエンドポイントを設定します。

  Linux or macOS

  ```
  $ export AWS_ENDPOINT_URL_ELASTIC_BEANSTALK=http://localhost:4567
  ```

  Windows Command Prompt

  すべてのセッションに設定するには

  ```
  C:\> setx AWS_ENDPOINT_URL_ELASTIC_BEANSTALK http://localhost:4567
  ```

  現在のセッションのみに設定するには

  ```
  C:\> set AWS_ENDPOINT_URL_ELASTIC_BEANSTALK=http://localhost:4567
  ```

  PowerShell

  ```
  PS C:\> $Env:AWS_ENDPOINT_URL_ELASTIC_BEANSTALK="http://localhost:4567"
  ```

環境変数の設定については、「the section called “環境可変”」を参照してください。

## サービス固有のエンドポイント: 共有 **config** ファイル

共有 config ファイルでは、endpoint_url は複数のセクションで使用されます。サービス固有のエンドポイントを設定するには、services セクション内のサービス ID キーの下にネストされた

endpoint_url 設定を使用します。共有 config ファイル内の services セクションの定義について詳しくは、「the section called “services”」を参照してください。

次の例では、services セクションを使用して Amazon S3 のサービス固有のエンドポイント URL と、他のすべてのサービスに使用されるカスタムグローバルエンドポイントを設定します。

```
[profile dev1]
endpoint_url = http://localhost:1234
services = s3-specific

[services testing-s3]
s3 =
  endpoint_url = http://localhost:4567
```

1 つのプロファイルで複数のサービスのエンドポイントを設定できます。次の例では、Amazon S3 のサービス固有のエンドポイント URL と AWS Elastic Beanstalk を同じプロファイルに設定しています。

services セクションで使用するすべてのサービス識別子キーのリストについては、「サービス固有の識別子のリスト」を参照してください。

```
[profile dev1]
services = testing-s3-and-eb

[services testing-s3-and-eb]
s3 =
  endpoint_url = http://localhost:4567
elastic_beanstalk =
  endpoint_url = http://localhost:8000
```

サービス設定セクションは複数のプロファイルで使用できます。次の例では、2 つのプロファイルが同じ services 定義を使用しています。

```
[profile dev1]
output = json
services = testing-s3

[profile dev2]
output = text
services = testing-s3

[services testing-s3]
```

```
s3 =
  endpoint_url = https://localhost:4567
```

### サービス固有のエンドポイント: サービス固有の識別子のリスト

AWS のサービス 識別子は API モデルの `serviceId` に基づいており、すべてのスペースはアンダースコアに置き換えられ、使用する文字はすべて小文字になります。

次の表は、サービス固有の識別子、`config` ファイルキー、環境変数をすべて一覧にしたものです。

## アカウントベースのエンドポイント

アカウントベースのエンドポイントは以下の方法で指定できます。

- 環境変数
  - AWS_ACCOUNT_ID - サポートされている AWS のサービスへの呼び出しに使用する AWS アカウントベースのエンドポイント ID を指定します。

    Linux or macOS

    ```
    $ export AWS_ACCOUNT_ID=<account-id>
    ```

    Windows Command Prompt

    すべてのセッションに設定するには

    ```
    C:\> setx AWS_ACCOUNT_ID <account-id>
    ```

    現在のセッションのみに設定するには

    ```
    C:\> set AWS_ACCOUNT_ID=<account-id>
    ```

    PowerShell

    ```
    PS C:\> $Env:AWS_ACCOUNT_ID="<account-id>"
    ```

  - AWS_ACCOUNT_ID_ENDPOINT_MODE - サポートされている AWS のサービスへの呼び出しに AWS アカウントベースのエンドポイント ID を使用するかどうかを指定します。`preferred`、`disabled`、`required` のいずれかに設定できます。デフォルト値は `preferred` です。

Linux or macOS

```
$ export AWS_ACCOUNT_ID_ENDPOINT_MODE=preferred
```

Windows Command Prompt

すべてのセッションに設定するには

```
C:\> setx AWS_ACCOUNT_ID_ENDPOINT_MODE preferred
```

現在のセッションのみに設定するには

```
C:\> set AWS_ACCOUNT_ID_ENDPOINT_MODE=preferred
```

PowerShell

```
PS C:\> $Env:AWS_ACCOUNT_ID_ENDPOINT_MODE="preferred"
```

- config ファイル:
  - aws_account_id - サポートされている AWS のサービスへの呼び出しに使用する AWS アカウントベースのエンドポイント ID を指定します。

    ```
    aws_account_id = <account-id>
    ```

  - account_id_endpoint_mode - サポートされている AWS のサービスへの呼び出しに AWS アカウントベースのエンドポイント ID を使用するかどうかを指定します。preferred、disabled、required のいずれかに設定できます。デフォルト値は preferred です。

    ```
    account_id_endpoint_mode = preferred
    ```

アカウントベースのエンドポイントは、AWS アカウント ID を使用し、この機能をサポートしているサービスの AWS のサービスリクエストのルーティングを合理化して、高いパフォーマンスとスケーラビリティを確保するのに役立ちます。認証情報プロバイダーと、アカウントベースのエンドポイントをサポートするサービスを使用すると、AWS CLI によってリージョンのエンドポイントではなくアカウントベースのエンドポイントが自動的に構築されて使用されます。

アカウントベースのエンドポイントは、次の形式を使用します。ここで、<account-id> は AWS アカウント ID に置き換えられ、<region> は AWS リージョンに置き換えられます。

```
https://<account-id>.myservice.<region>.amazonaws.com
```

AWS CLI のデフォルトでは、アカウントベースのエンドポイントモードは preferred に設定されます。

## エンドポイント設定と設定の優先順位

エンドポイント設定は、システム環境変数、ユーザー環境変数、ローカルの AWS 設定ファイルなど複数の場所にあり、コマンドラインでパラメータとして明示的に宣言される場合もあります。AWS CLI エンドポイント構成設定は、次の順序で優先されます。

1. --endpoint-url コマンドラインオプション。
2. 有効にすると、AWS_IGNORE_CONFIGURED_ENDPOINT_URLS グローバルエンドポイント環境変数またはプロファイル設定 ignore_configure_endpoint_urls はカスタムエンドポイントを無視します。
3. サービス固有の環境変数 AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE> (AWS_ENDPOINT_URL_DYNAMODB など) によって提供される値。
4. AWS_USE_DUALSTACK_ENDPOINT、AWS_USE_FIPS_ENDPOINT、および AWS_ENDPOINT_URL 環境変数によって提供される値。
5. AWS_ACCOUNT_ID_ENDPOINT_MODE 環境変数は、AWS_ACCOUNT_ID 環境変数または aws_account_id 設定でのアカウント ID の使用について、preferred または required に設定されます。
6. 共有 config ファイルの services セクション内の endpoint_url 設定によって提供されるサービス固有のエンドポイント値。
7. 共有 config ファイルの profile 内の endpoint_url 設定によって提供される値。
8. use_dualstack_endpoint、use_fips_endpoint、および endpoint_url の設定。
9. account_id_endpoint_mode 設定は、AWS_ACCOUNT_ID 環境変数または aws_account_id 設定でのアカウント ID の使用について、preferred または required に設定されます。
10. 各 AWS のサービス のデフォルトのエンドポイント URL が最後に使用されます。各リージョンで使用できる標準的なサービスエンドポイントについては、「Amazon Web Services 全般のリファレンス」の「AWS リージョンとエンドポイント」を参照してください。

# Authentication and access credentials for the AWS CLI

AWS サービスを使用して開発するときは、AWS CLI が AWS との間でどのように認証するかを確立する必要があります。AWS CLI にプログラムでアクセスするための認証情報を設定するには、次のいずれかのオプションを選択します。オプションは推奨順になっています。

| 認証タイプ | 目的 | 手順 |
| --- | --- | --- |
| AWS マネジメントコンソールの認証情報 | (推奨) コンソール認証情報を使用して AWS CLI にログインし、短期の認証情報を使用します。AWS アカウントアクセスにルート、IAM ユーザー、または IAM とのフェデレーションを使用する場合に推奨 | the section called “コンソール認証情報” |
| IAM アイデンティティセンターのワークフォースユーザーの短期認証情報 | IAM Identity Center のワークフォースユーザーに短期の認証情報を使用します。<br><br>セキュリティのベストプラクティスは、IAM アイデンティティセンターで AWS Organizations を使用することです。その場合は、組み込みの IAM アイデンティティセンターディレクトリや Active Directory などのユーザーディレクトリを短期認証情報と組み合わせます。 | the section called “IAM Identity Center 認証” |
| IAM ユーザーの短期認証情報 | 長期認証情報よりも安全な IAM ユーザーの短期認証情報を使用します。認証情報が漏洩した場合でも、有効期限が切れる前に使用される可能性のある期間が限られます。 | the section called “短期の認証情報” |

| 認証タイプ | 目的 | 手順 |
| --- | --- | --- |
| Amazon EC2 インスタンスの IAM または IAM アイデンティティセンターのユーザー。 | Amazon EC2 インスタンスメタデータを使用し、Amazon EC2 インスタンスに割り当てられたロールを使用して一時的な認証情報のクエリを実行します。 | the section called “Amazon EC2 メタデータ” |
| アクセス許可のロールの引き受け | 別の認証情報メソッドと組み合わせて、ユーザーがアクセスできない可能性のある AWS のサービスに一時的にアクセスできるようにするためのロールを引き受けます。 | the section called “IAM ロール” |
| IAM ユーザーの長期認証情報 | (非推奨) 有効期限のない長期認証情報を使用します。 | the section called “IAM ユーザー” |
| IAM または IAM アイデンティティセンターのワークフォースユーザーの外部ストレージ | (非推奨) 別の認証情報メソッドと組み合わせます。ただし、認証情報値の値は AWS CLI 以外の場所に保存します。この方法は、認証情報が保存される外部の場所の安全性に依存します。 | the section called “外部認証情報” |

## 設定と認証情報の優先順位

認証情報と構成設定は、システム環境変数、ユーザー環境変数、ローカルの AWS 設定ファイルなど複数の場所にあり、コマンドラインでパラメータとして明示的に宣言される場合もあります。特定の認証は、他の認証よりも優先されます。AWS CLI 認証設定は、次の順番で優先されます。

1. コマンドラインオプション - `--region`、`--output`、`--profile` パラメータなど、他の任意の場所にある設定を上書きします。
2. 環境変数 - システムの環境変数に値を保存できます。

3. ロールの継承 - 設定または `assume-role` コマンドを通じて IAM ロールのアクセス許可を継承します。
4. ウェブ ID によるロールの継承 - 設定または `assume-role-with-web-identity` コマンドを通じてウェブ ID を使用して IAM ロールのアクセス許可を継承します。
5. AWS IAM Identity Center – `config` ファイルに保存された IAM ID センターの設定は、`aws configure sso` コマンド実行時に更新されます。そうすると、`aws sso login` コマンドを実行すると認証情報が認証されます。「`config`」ファイルは、Linux または macOS では「`~/.aws/config`」、Windows では「`C:\Users\USERNAME\.aws\config`」にあります。
6. 認証情報ファイル – コマンド `aws configure` を実行すると、`credentials` ファイルと `config` ファイルが更新されます。「`credentials`」ファイルは、Linux または macOS では「`~/.aws/credentials`」、Windows では「`C:\Users\USERNAME\.aws\credentials`」にあります。
7. カスタムプロセス — 外部ソースから認証情報を取得します。
8. 設定ファイル - コマンド `aws configure` を実行すると、`credentials` ファイルと `config` ファイルが更新されます。「`config`」ファイルは、Linux または macOS では「`~/.aws/config`」、Windows では「`C:\Users\USERNAME\.aws\config`」にあります。
9. コンテナ認証情報 - IAM ロールを各 Amazon Elastic コンテナサービス (Amazon ECS) タスク定義に関連付けることができます。関連付けられると、そのロールの一時認証情報は、そのタスクのコンテナで使用できるようになります。詳細については、Amazon Elastic Container Service 開発者ガイドの「タスク用の IAM ロール」を参照してください。
10. Amazon EC2 インスタンスプロファイルの認証情報 - IAM ロールを各 Amazon Elastic コンピュートクラウド (Amazon EC2) インスタンスに関連付けることができます。関連付けられると、そのロールの一時認証情報は、インスタンスで実行中のコードで使用できるようになります。認証情報は、Amazon EC2 メタデータサービスを通じて配信されます。詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Amazon EC2 の IAM ロール」および「IAM ユーザーガイド」の「インスタンスプロファイルの使用 」を参照してください。

## このセクションのその他のトピック

- the section called “IAM Identity Center 認証”
- the section called “短期の認証情報”
- the section called “IAM ロール”
- the section called “IAM ユーザー”
- the section called “Amazon EC2 メタデータ”

- the section called “外部認証情報”

# コンソール認証情報を使用して AWS ローカル開発にログインする

既存の AWS マネジメントコンソールのサインイン認証情報を使用して、AWS サービスにプログラムでアクセスできます。ブラウザベースの認証フローの後、AWS は AWS CLI、AWS Tools for PowerShell、AWS SDK などのローカル開発ツールで動作する一時的な認証情報を生成します。この機能は、特に長期的なアクセスキーの管理よりもインタラクティブな認証を希望する場合、AWS CLI 認証情報の設定と管理のプロセスを簡素化します。

このプロセスでは、最初のアカウント設定時に作成されたルート認証情報、IAM ユーザー、または ID プロバイダーからのフェデレーティッド ID を使用して認証でき、AWS CLI によって一時的な認証情報が自動的に管理されます。このアプローチにより、長期的な認証情報をローカルに保存する必要がなくなるため、セキュリティが強化されます。

`aws login` コマンドを実行すると、アクティブなコンソールセッションから選択することも、ブラウザベースの認証フローを使用してサインインすることもできます。これにより、一時的な認証情報が自動的に生成されます。CLI は、これらの認証情報を最大 12 時間自動的に更新します。

設定が完了すると、セッションは AWS CLI およびその他の AWS SDK およびツールで使用できます。

トピック

- 前提条件
- aws login コマンドを使用して AWS CLI にログインします。
- プロファイルでコマンドを実行する
- aws logout コマンドを使用してセッションからサインアウトする
- トラブルシューティング
- 関連リソース

## 前提条件

- AWS CLI をインストールします。詳細については、「AWS CLI の最新バージョンのインストールまたは更新」を参照してください。`aws login` コマンドを使用するには、2.32.0 以降のバージョンが必要です。

- ルートユーザー、IAM ユーザー、または IAM とのフェデレーションを通じて AWS マネジメントコンソールにサインインするためのアクセス。IAM Identity Center を使用する場合は、代わりに「AWS CLI を使用した IAM アイデンティティセンター認証の設定」を参照してください。
- IAM ID に適切なアクセス許可があることを確認します。SignInLocalDevelopmentAccess 管理ポリシーを IAM ユーザー、ロール、またはグループにアタッチします。ルートユーザーとしてサインインする場合、追加のアクセス許可は必要ありません。

## `aws login` コマンドを使用して AWS CLI にログインします。

`aws login` コマンドを実行して、既存の AWS マネジメントコンソール認証情報を使用して認証します。以前にプロファイルを設定していない場合は、追加情報の入力を求められます。プロファイルにサインインまたは設定するには、以下の手順に従います。

1. 任意のターミナルで `aws login` コマンドを実行します。

```
$ aws login
```

名前付きプロファイルにサインインするか、新しいプロファイルを作成するには、`--profile` オプションを使用します。

```
$ aws login --profile my-dev-profile
```

- これが新しいプロファイルであるか、AWS リージョンが指定されていない場合、AWS CLI はリージョンを指定するように求めます。

```
No AWS region has been configured. The AWS region is the geographic location of
your AWS resources.

If you've used AWS before and already have resources in your account, tell us
which region they were created in. If you haven't created resources in your
 account
before, you can pick the region closest to you:
https://docs.aws.amazon.com/global-infrastructure/latest/regions/aws-regions.html.
You are able to change the region in the CLI at any time with the command
`aws configure set region NEW_REGION`.

AWS Region [us-east-1]:
```

- AWS CLI を使用するデバイスにブラウザがない場合は、`--remote` オプションを使用して、ブラウザ対応デバイスで開くための URL を指定できます。

```
$ aws login --remote
```

> **Note**
>
> 同一デバイス (`aws login`) 認証およびデバイス間 (`aws login --remote`) 認証へのアクセスを制御できます。関連する IAM ポリシーで次のリソース ARN を使用します。
>
> - `arn:aws:signin:region:account-id:oauth2/public-client/localhost` – この ARN は、`aws login` による同一デバイス認証に使用します。
> - `arn:aws:signin:region:account-id:oauth2/public-client/remote` – この ARN は、`aws login --remote` によるデバイス間認証に使用します。

2. AWS CLI は、AWS アカウントのサインインプロセスを行うためのデフォルトのブラウザを開きます。

```
Attempting to open the login page for `us-east-1` in your default browser.
If the browser does not open, use the following URL to complete your login:
https://signin.us-east-1.amazonaws.com/authorize?<abbreviated>

If you cannot connect to this URL, make sure that you have specified a valid region.
```

- `--remote` オプションを使用した場合、使用している認可のタイプに基づいて、サインインプロセスを手動で開始する手順が表示されます。表示される URL は、https://us-east-1.signin.amazonaws.com/authorize. で始まる一意の URL です。ブラウザのログインが完了したら、結果の認可コードをコピーして CLI に貼り付ける必要があります。

```
Browser will not be automatically opened.
Please visit the following URL:
https://region.signin.amazonaws.com/authorize?<abbreviated>

Please enter the authorization code displayed in the browser:
```

3. ブラウザで、表示されたリストから使用する認証情報を選択し、ターミナルに戻ります。

- 設定しているプロファイルに、新しいセッションと一致しない以前に設定されたログインセッションがある場合、既存のプロファイルに対応するセッションを切り替えていることを確認するように AWS CLI から求められます。

```
Profile signin is already configured to use session
 arn:aws:iam::0123456789012:user/ReadOnly.
Do you want to overwrite it to use arn:aws:iam::0123456789012:user/Admin instead?
 (y/n):.
```

4. 最後のメッセージは、完了したプロファイル設定について説明しています。これで、このプロファイルを使用して認証情報をリクエストできます。aws login コマンドを使用して、コマンドを実行するために必要な認証情報をリクエストして取得します。

   認証トークンは、解決されたプロファイルに基づいたファイル名を使用して、.aws/login/cache ディレクトリの下のディスクにキャッシュされます。

### 生成された設定ファイル

これらのステップを実行すると、config ファイルに次のような default プロファイルが作成されます。

```
[default]
login_session = arn:aws:iam::0123456789012:user/username
region = us-east-1
```

## プロファイルでコマンドを実行する

サインインしたら、認証情報を使用して、関連付けられたプロファイルで AWS CLI コマンドを呼び出すことができます。次の例は、default プロファイルを使用する get-caller-identity コマンドを示しています。

```
$ aws sts get-caller-identity
```

特定のセッションにサインインするには、--profile オプションを使用します。

```
$ aws sts get-caller-identity --profile my-dev-profile
```

AWS CLI と SDK は、必要に応じて 15 分ごとにキャッシュされた認証情報を自動的に更新します。セッション全体は、IAM プリンシパルの設定セッション期間 (最大 12 時間) まで有効です。その後、aws login を再度実行する必要があります。

# aws logout コマンドを使用してセッションからサインアウトする

セッションの使用が完了したら、認証情報の有効期限が切れるのを待つか、aws logout コマンドを実行してキャッシュされた認証情報を削除することができます。コマンドラインまたは AWS_PROFILE 環境変数でプロファイルが指定されていない場合、コマンドはデフォルトのプロファイルからサインアウトします。次の例では、デフォルトプロファイルからサインアウトします。

```
$ aws logout
```

特定のセッションからサインアウトするには、--profile オプションを使用します。

```
$ aws logout --profile my-dev-profile
```

ログイン認証情報を使用するすべてのプロファイルからサインアウトするには、--all オプションを使用します。

```
$ aws logout --all
```

## キャッシュされた認証情報

一時キャッシュされた認証情報と更新に必要なメタデータは、デフォルトで Linux および macOS の ~/.aws/login/cache、または Windows の %USERPROFILE%\.aws\login\cache に保存されます。

短期の認証情報キャッシュを別の場所に保存するには、AWS_LOGIN_CACHE_DIRECTORY 環境変数を設定します。

プロセス認証情報としてのログイン認証情報の共有

AWS SDK やその他の開発ツールの古いバージョンでは、コンソール認証情報がまだサポートされていない場合があります。回避策として、プロセス認証情報プロバイダーとして機能するように AWS CLI を設定できます。CLI は、Credential_process プロファイルを使用するように設定されたツールと共有しながら、必要に応じて認証情報を更新し続けます。

この例では、AWS CLI を使用してプロファイルサインインのために最初にログインします。

```
$ aws login --profile signin
```

次に、サインインプロファイルを指す credential_process オプションを使用してプロファイルを手動で設定します。これで、プロセスプロファイルを使用するように SDK またはツールを設定できます。これにより、CLI が呼び出され、サインインプロファイルから認証情報を共有します。

```
[profile signin]
login_session = arn:aws:iam::0123456789012:user/username
region = us-east-1

[profile process]
credential_process = aws configure export-credentials --profile signin --format process
region = us-east-1
```

# トラブルシューティング

このページには、AWS CLI のコンソール認証情報を使用した AWS ローカル開発のログインに関する問題のトラブルシューティングに関する推奨事項が含まれています。

> **Note**
>
> AWS CLI を使用して発生する可能性のあるその他の問題のトラブルシューティングについては、「AWS CLI のエラーのトラブルシューティング」を参照してください。

## 「aws login」を使用した後の ExpiredToken または AccessDeniedException エラー

特定のプロファイルに対して `aws login` を実行した後に AWS CLI コマンドを実行すると、期限切れまたは無効な認証情報エラーが発生する可能性があります。

```
$ aws s3 ls

An error occurred (ExpiredToken) when calling the ListBuckets operation: The provided
 token has expired.
```

考えられる原因: そのプロファイルに既存の認証情報と新しいログイン認証情報が混在している

`aws configure list` または `aws configure list --profile <profile name>` を実行して、CLI がデフォルトまたは指定されたプロファイルの認証情報を解決する場所を出力します。

TYPE 列がログイン以外のものである場合は、ターゲットプロファイルに別のタイプの認証情報が設定されていることを意味します。

この例では、ログイン認証情報よりも優先されるホームディレクトリの共有認証情報ファイルから認証情報が解決されています。

```
$  aws configure list
NAME       : VALUE                    : TYPE             : LOCATION
profile    : <not set>                : None             : None
access_key : ****************MPLE     : shared-credentials-file :
secret_key : ****************EKEY     : shared-credentials-file :
region     : us-east-1                : config-file      : ~/.aws/config
```

これに対処するには、ターゲットプロファイルの設定と認証情報ファイルから既存の認証情報を手動で削除します。これを行うと、aws configure list 再実行時にログイン認証情報が表示されます。

```
$  aws configure list
NAME       : VALUE                    : TYPE             : LOCATION
profile    : <not set>                : None             : None
access_key : ****************MPLE     : login            :
secret_key : ****************EKEY     : login            :
region     : us-east-1                : config-file      : ~/.aws/config
```

または、--debug オプションを使用すると、CLI が認証情報を解決する場所が表示されます。

### 「aws login」の実行時にファイアウォールがネットワークアクセスをブロックする

aws login の実行中に、AWS CLI がネットワークにアクセスできないポップアップやファイアウォールソフトウェアからのメッセージが表示されることがあります。

考えられる原因: ファイアウォールまたはセキュリティソフトウェアが AWS CLI が OAuth コールバックの処理に使用されるポートを開くのを妨げています。

この問題を回避するには、代わりに --remote オプションを使用します。これにより、OAuth コールバックを使用する代わりに、認可コードをコピーして貼り付けるよう求められます。

```
$ aws login --remote
```

## 関連リソース

その他のリソースは次のとおりです。

- AWS CLI の最新バージョンのインストールまたは更新
- `aws login` (AWS CLI バージョン 2 リファレンス)
- `aws logout` (AWS CLI バージョン 2 リファレンス)

# AWS CLI を使用した IAM アイデンティティセンター認証の設定

このトピックでは、AWS IAM Identity Center (IAM アイデンティティセンター) を使用して AWS CLI を設定し、AWS CLI コマンドを実行するための認証情報を取得する方法について説明します。IAM アイデンティティセンターユーザーを認証し、AWS CLI コマンドを実行するための認証情報を `config` ファイルを通じて取得する主な方法には、次の 2 つがあります。

- (推奨) SSO トークンプロバイダー設定。
- 更新不可のレガシー設定。

アカウント ID とロールを使用しないベアラー認証の使用方法については、「Amazon CodeCatalyst ユーザーガイド」の「CodeCatalyst で AWS CLI を使用するためのセットアップ」を参照してください。

> **Note**
>
> AWS CLI コマンドで IAM アイデンティティセンターを使用するガイド付きプロセスについては、「the section called “チュートリアル: AWS IAM Identity Center および Amazon S3”」を参照してください。

トピック

- the section called “前提条件”
- the section called “`aws configure sso` ウィザードでプロファイルを設定する”
- the section called “`aws configure sso-session` ウィザードで `sso-session` セクションのみを設定する”
- the section called “`config` ファイルを使用した手動設定”
- the section called “IAM アイデンティティセンターのセッションにサインインする”
- the section called “IAM アイデンティティセンターのプロファイルでコマンドを実行する”
- the section called “IAM アイデンティティセンターのセッションからサインアウトする”

- the section called “トラブルシューティング”
- the section called “関連リソース”

## 前提条件

- AWS CLI をインストールします。詳細については、「the section called “インストール/更新”」を参照してください。
- 最初に IAM Identity Center 内で SSO 認証へのアクセス権が必要です。AWS 認証情報にアクセスするには、次のいずれかの方法を選択します。

IAM Identity Center 経由のアクセスを確立していません

「AWS IAM Identity Center ユーザーガイド」の「開始方法」の手順に従います。このプロセスでは、IAM Identity Center をアクティブ化して、管理者ユーザーを作成し、適切な最小特権のアクセス許可セットを追加します。

> **Note**
>
> 最小特権権のアクセス許可を適用するアクセス許可セットを作成します。雇用主がこの目的のためにカスタムアクセス許可セットを作成していない限り、定義済みの `PowerUserAccess` アクセス許可セットを使用することをお勧めします。

ポータルを終了し、AWS アカウントにもう一度サインインすると、、プログラムによるアクセスの詳細、および `Administrator` または `PowerUserAccess` のオプションが表示されます。SDK を使用する場合は `PowerUserAccess` を選択します。

雇用主が管理するフェデレーション ID プロバイダー (Azure AD や Okta など) を通じて AWS へのアクセス権を既に持っています。

ID プロバイダーのポータルから AWS にサインインします。クラウド管理者から `PowerUserAccess` (開発者) アクセス許可を付与されている場合は、アクセス権のある AWS アカウント とアクセス許可セットが表示されます。アクセス許可セットの名前の横に、そのアクセス許可セットを使用してアカウントに手動またはプログラムでアクセスするオプションが表示されます。

カスタム実装では、アクセス許可セット名が異なるなど、エクスペリエンスが異なる場合があります。どのアクセス許可セットを使用すればよいかわからない場合は、IT チームにお問い合わせください。

雇用主が管理する AWS アクセスポータルを通じて AWS へのアクセス権を既に持っています。

AWS アクセスポータルを通じて AWS にサインインします。クラウド管理者から `PowerUserAccess` (開発者) アクセス許可を付与されている場合は、アクセス権のある AWS アカウント とアクセス許可セットが表示されます。アクセス許可セットの名前の横に、そのアクセス許可セットを使用してアカウントに手動またはプログラムでアクセスするオプションが表示されます。

雇用主が管理するフェデレーションカスタム ID プロバイダーを通じて AWS へのアクセス権を既に持っています。

サポートについては、IT チームにお問い合わせください。

IAM アイデンティティセンターへのアクセスを取得したら、次を実行して IAM アイデンティティセンターの情報を収集します。

1. `aws configure sso` の実行に必要な `SSO Start URL` と `SSO Region` の値を収集する

   a. AWS アクセスポータルで、開発に使用するアクセス許可セットを選択し、[アクセスキー] リンクを選択します。

   b. [認証情報の取得] ダイアログボックスで、オペレーティングシステムに一致するタブを選択します。

   c. `SSO Start URL` と `SSO Region` の値の取得に使用する [IAM Identity Center 認証情報] メソッドを選択します。

2. または、バージョン 2.22.0 以降では、開始 URL の代わりに発行者 URL を使用できます。発行者 URL は AWS IAM Identity Center コンソールの次のいずれかの場所にあります。

   - [ダッシュボード] ページでは、発行者 URL は設定の概要にあります。
   - [設定] ページでは、発行者 URL は ID ソースの設定にあります。

3. どのスコープ値を登録するかについては、「IAM Identity Center ユーザーガイド」の「OAuth 2.0 アクセススコープ」を参照してください。

## `aws configure sso` ウィザードでプロファイルを設定する

IAM アイデンティティセンターで有効化されたプロファイルを AWS CLI に対して設定するには

1. 任意のターミナルで `aws configure sso` コマンドを実行します。

(Recommended) IAM Identity Center

セッション名を作成し、IAM Identity Center の開始 URL または発行者 URL、IAM Identity Center ディレクトリをホストする AWS リージョン、および登録スコープを指定します。

```
$ aws configure sso
SSO session name (Recommended): my-sso
SSO start URL [None]: https://my-sso-portal.awsapps.com/start
SSO region [None]: us-east-1
SSO registration scopes [None]: sso:account:access
```

デュアルスタックをサポートするには、デュアルスタック SSO 開始 URL を使用します。

```
$ aws configure sso
SSO session name (Recommended): my-sso
SSO start URL [None]: https://ssoins-1234567890abcdef.portal.us-east-1.app.aws
SSO region [None]: us-east-1
SSO registration scopes [None]: sso:account:access
```

バージョン 2.22.0 以降の AWS CLI では、Proof Key for Code Exchange (PKCE) 認可がデフォルトで使用され、ブラウザを搭載したデバイスで必須となります。デバイス認可を引き続き使用するには、`--use-device-code` オプションを追加します。

```
$ aws configure sso --use-device-code
```

Legacy IAM Identity Center

セッション名をスキップし、IAM アイデンティティセンターの開始 URL と、IAM アイデンティティセンターのディレクトリをホストする AWS リージョンを指定します。

```
$ aws configure sso
SSO session name (Recommended):
SSO start URL [None]: https://my-sso-portal.awsapps.com/start
SSO region [None]:us-east-1
```

デュアルスタックサポートの場合

```
$ aws configure sso
SSO session name (Recommended):
```

```
SSO start URL [None]: https://ssoins-1234567890abcdef.portal.us-east-1.app.aws
SSO region [None]:us-east-1
```

2. AWS CLI は、デフォルトのブラウザを開いて、IAM アイデンティティセンターのアカウントのサインインプロセスを開始しようとします。このプロセスでは、AWS CLI によるデータへのアクセスを許可するように求められる場合があります。AWS CLI は SDK for Python 上に構築されているため、アクセス許可メッセージには 名前 botocore のさまざまなバリエーションが含まれる場合があります。

   - AWS CLI がブラウザを開くことができない場合、使用している認可のタイプに基づいて、サインインプロセスを手動で開始する手順が表示されます。

     PKCE authorization

     バージョン 2.22.0 以降の AWS CLI では、Proof Key for Code Exchange (PKCE) 認可がデフォルトで使用されます。表示される URL は、以下から始まる一意の URL です。

     - IPv4: *https://oidc.us-east-1.amazonaws.com/authorize*
     - デュアルスタック: *https://oidc.us-east-1.api.aws/authorize*

     PKCE 認可 URL は、サインインするのと同じデバイスで開く必要があり、ブラウザを搭載したデバイスで使用する必要があります。

```
Attempting to automatically open the SSO authorization
 page in your
default browser.
If the browser does not open or you wish to use a
 different device to
authorize the request, open the following URL:

https://oidc.us-east-1.amazonaws.com/authorize?
<abbreviated>
```

     Device authorization

     OAuth 2.0 デバイス認可は、2.22.0 より前のバージョンの AWS CLI で使用されます。新しいバージョンでこの方法を有効にするには、`--use-device-code` オプションを使用します。

デバイス認可 URL は、サインインするのと同じデバイスで開く必要はなく、ブラウザの有無にかかわらずデバイスで使用できます。エンドポイントの形式は、設定によって異なります。

- IPv4: *https://device.sso.us-west-2.amazonaws.com/*
- デュアルスタック: *https://device.sso.us-west-2.api.aws/*

```
If the browser does not open or you wish to use a
 different device to
authorize this request, open the following URL:
https://device.sso.us-west-2.amazonaws.com/

Then enter the code:
QCFK-N451
```

3. 表示されたリストから使用する AWS アカウントを選択します。使用する権限のあるアカウントが 1 つだけの場合、AWS CLI はそのアカウントを自動的に選択し、プロンプトをスキップします。

```
There are 2 AWS accounts available to you.
> DeveloperAccount, developer-account-admin@example.com (123456789011)
  ProductionAccount, production-account-admin@example.com (123456789022)
```

4. 表示されたリストから使用する IAM ロールを選択します。使用できるロールが 1 つしかない場合、AWS CLI はそのロールを自動的に選択し、プロンプトをスキップします。

```
Using the account ID 123456789011
There are 2 roles available to you.
> ReadOnly
  FullAccess
```

5. デフォルトの出力形式、コマンドの送信先になるデフォルトAWS リージョン、およびプロファイルの名前を指定します。プロファイル名として default を指定すると、このプロファイルは使用されるデフォルトプロファイルになります。次の例では、デフォルトのリージョン、デフォルトの出力形式、プロファイルの名前を入力します。

```
Default client Region [None]: us-west-2<ENTER>
CLI default output format (json if not specified) [None]: json<ENTER>
```

```
Profile name [123456789011_ReadOnly]: my-dev-profile<ENTER>
```

6. 最後のメッセージは、完了したプロファイル設定について説明しています。これで、このプロファイルを使用して認証情報をリクエストできます。aws sso login コマンドを使用して、コマンドを実行するために必要な認証情報をリクエストして取得します。手順については、「IAM アイデンティティセンターのセッションにサインインする」を参照してください。

### 生成された設定ファイル

これらのステップを実行すると、config ファイルに次のような sso-session セクションと名前付きプロファイルが作成されます。

#### IAM Identity Center

```
[profile my-dev-profile]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 123456789011
sso_role_name = readOnly
region = us-west-2
output = json

[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_registration_scopes = sso:account:access
```

#### デュアルスタックサポートの場合

```
[profile my-dev-profile]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 123456789011
sso_role_name = readOnly
region = us-west-2
output = json

[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://ssoins-1234567890abcdef.portal.us-east-1.app.aws
sso_registration_scopes = sso:account:access
```

Legacy IAM Identity Center

```
[profile my-dev-profile]
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_region = us-east-1
sso_account_id = 123456789011
sso_role_name = readOnly
region = us-west-2
output = json
```

デュアルスタックサポートの場合

```
[profile my-dev-profile]
sso_start_url = https://ssoins-1234567890abcdef.portal.us-east-1.app.aws
sso_region = us-east-1
sso_account_id = 123456789011
sso_role_name = readOnly
region = us-west-2
output = json
```

## aws configure sso-session ウィザードで sso-session セクションのみを設定する

> **Note**
>
> この設定は、従来の IAM アイデンティティセンターとは互換性がありません。

aws configure sso-session コマンドは、~/.aws/config ファイル内の sso-session セクションを更新します。aws configure sso-session コマンドを実行し、IAM Identity Center の開始 URL または発行者 URL と、IAM Identity Center ディレクトリをホストする AWS リージョンを指定します。

```
$ aws configure sso-session
SSO session name: my-sso
SSO start URL [None]: https://my-sso-portal.awsapps.com/start
SSO region [None]: us-east-1
SSO registration scopes [None]: sso:account:access
```

デュアルスタックをサポートするには、デュアルスタック SSO 開始 URL を使用します。

```
$ aws configure sso-session
SSO session name: my-sso
SSO start URL [None]: https://ssoins-1234567890abcdef.portal.us-east-1.app.aws
SSO region [None]: us-east-1
SSO registration scopes [None]: sso:account:access
```

## config ファイルを使用した手動設定

IAM アイデンティティセンターの設定情報は config ファイルに保存されており、テキストエディタを使用して編集できます。名前付きプロファイルに IAM アイデンティティセンターのサポートを手動で追加するには、config ファイルにキーと値を追加する必要があります。

IAM アイデンティティセンターの設定ファイル

config ファイルの sso-session セクションを使用して、SSO アクセストークンを取得するための設定変数をグループ化します。これらを使用して、AWS 認証情報を取得できます。次の設定を使用します。

- (必須) sso_start_url
- (必須) sso_region
- sso_account_id
- sso_role_name
- sso_registration_scopes

sso-session セクションを定義し、プロファイルに関連付けます。sso_region および sso_start_url の設定は、sso-session セクション内で設定する必要があります。SDK が SSO 認証情報をリクエストできるように、通常、sso_account_id と sso_role_name は profileセクション内に設定する必要があります。

次の例では、SSO 認証情報をリクエストするように SDK を設定し、トークンの自動更新をサポートしています。

```
[profile dev]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SampleRole
```

```
[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
```

デュアルスタックをサポートするには、デュアルスタック SSO 開始 URL 形式を使用します。

```
[profile dev]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SampleRole

[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://ssoins-1234567890abcdef.portal.us-east-1.app.aws
```

これにより、sso-session 設定を複数のプロファイルでも再利用できるようになります。

```
[profile dev]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SampleRole

[profile prod]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SampleRole2

[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
```

デュアルスタックをサポートするには、デュアルスタック SSO 開始 URL 形式を使用します。

```
[profile dev]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SampleRole

[profile prod]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SampleRole2
```

```
[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://ssoins-1234567890abcdef.portal.us-east-1.app.aws
```

ただし、sso_account_id と sso_role_name は SSO トークン設定のすべてのシナリオで必須というわけではありません。アプリケーションでベアラー認証をサポートする AWS のサービスのみを使用する場合、従来の AWS 認証情報は必要ありません。ベアラー認証は、ベアラートークンと呼ばれるセキュリティトークンを使用する HTTP 認証スキームです。このシナリオでは、sso_account_id と sso_role_name は必須ではありません。AWS のサービスでベアラートークン認可をサポートしているかどうかについては、各サービスのガイドを参照してください。

さらに、登録スコープは sso-session の一部として設定できます。スコープは、ユーザーのアカウントに対するアプリケーションのアクセスを制限する OAuth 2.0 のメカニズムです。アプリケーションは 1 つ以上のスコープをリクエストでき、アプリケーションに発行されたアクセストークンは付与されたスコープに限定されます。これらのスコープは、登録された OIDC クライアントがリクエストできるアクセス許可と、クライアントが取得するアクセストークンを定義します。次の例では、アカウント/ロールを一覧表示するアクセスを許可するように sso_registration_scopes を設定しています。

```
[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_registration_scopes = sso:account:access
```

デュアルスタックサポートの場合

```
[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://ssoins-1234567890abcdef.portal.us-east-1.app.aws
sso_registration_scopes = sso:account:access
```

認証トークンは、セッション名に基づいたファイル名を使用して、sso/cache ディレクトリの下のディスクにキャッシュされます。

従来の IAM アイデンティティセンターの設定ファイル

> **Note**
>
> トークンの自動更新は、更新不可のレガシー設定ではサポートされていません。SSO トークン設定を使用することをお勧めします。

名前付きプロファイルに手動で IAM Identity Center サポートを追加するには、config ファイルのプロファイル定義に次のキーと値を追加する必要があります。

- sso_start_url
- sso_region
- sso_account_id
- sso_role_name

.aws/config ファイル内で有効なその他のキーや値を含めることができます。次の例は、IAM アイデンティティセンターのプロファイルの例です。

```
[profile my-sso-profile]
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_region = us-west-2
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SSOReadOnlyRole
region = us-west-2
output = json
```

デュアルスタックサポートの場合

```
[profile my-sso-profile]
sso_start_url = https://ssoins-1234567890abcdef.portal.us-east-1.app.aws
sso_region = us-west-2
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SSOReadOnlyRole
region = us-west-2
output = json
```

コマンドを実行するには、まず the section called “IAM アイデンティティセンターのセッションにサインインする” コマンドを使用して一時認証情報をリクエストおよび取得する必要があります。

config ファイルとcredentials ファイルの詳細については、「the section called “構成設定”」を参照してください。

## IAM アイデンティティセンターのセッションにサインインする

> **Note**
>
> サインインプロセス中に、データへのアクセスを AWS CLI に許可するように求められる場合があります。AWS CLI は SDK for Python 上に構築されているため、アクセス許可メッセージには 名前 botocore のさまざまなバリエーションが含まれる場合があります。

IAM アイデンティティセンターの認証情報セットを取得してキャッシュするには、AWS CLI の次のコマンドを実行してデフォルトのブラウザを開き、IAM アイデンティティセンターのログインを確認します。

```
$ aws sso login --profile my-dev-profile
SSO authorization page has automatically been opened in your default browser.
Follow the instructions in the browser to complete this authorization request.
Successfully logged into Start URL: https://my-sso-portal.awsapps.com/start
```

IAM アイデンティティセンターの認証情報はキャッシュされ、AWS CLI はそれらを使用して、プロファイルで指定されている IAM ロールの AWS 認証情報を安全に取得します。

AWS CLI がブラウザを開けない場合

AWS CLI ブラウザを自動的に開くことができない場合、使用している認可のタイプに基づいて、サインインプロセスを手動で開始する手順が表示されます。

PKCE authorization

バージョン 2.22.0 以降の AWS CLI では、Proof Key for Code Exchange (PKCE) 認可がデフォルトで使用されます。表示される URL は、以下から始まる一意の URL です。

- IPv4: *https://oidc.us-east-1.amazonaws.com/authorize*
- デュアルスタック: *https://oidc.us-east-1.api.aws/authorize*

PKCE 認可 URL は、サインインするのと同じデバイスで開く必要があり、ブラウザを搭載したデバイスで使用する必要があります。

```
Attempting to automatically open the SSO authorization
 page in your
default browser.
If the browser does not open or you wish to use a
 different device to
authorize the request, open the following URL:

https://oidc.us-east-1.amazonaws.com/authorize?
<abbreviated>
```

Device authorization

OAuth 2.0 デバイス認可は、2.22.0 より前のバージョンの AWS CLI で使用されます。新しいバージョンでこの方法を有効にするには、`--use-device-code` オプションを使用します。

デバイス認可 URL は、サインインするのと同じデバイスで開く必要はなく、ブラウザの有無にかかわらずデバイスで使用できます。

```
If the browser does not open or you wish to use a
 different device to
authorize this request, open the following URL:
https://device.sso.us-west-2.amazonaws.com/

Then enter the code:
QCFK-N451
```

`aws sso login` コマンドの `--sso-session` パラメータを使用してログインするときに、どの `sso-session` プロファイルを使用するかも指定できます。この `sso-session` オプションは、従来の IAM アイデンティティセンターでは使用できません。

```
$ aws sso login --sso-session my-dev-session
```

バージョン 2.22.0 以降では、PKCE 認可はデフォルトです。サインインにデバイス認可を使用するには、`--use-device-code` オプションを追加します。

```
$ aws sso login --profile my-dev-profile --use-device-code
```

認証トークンは、`sso_start_url` に基づいたファイル名を使用して、`~/.aws/sso/cache` ディレクトリの下のディスクにキャッシュされます。

## IAM アイデンティティセンターのプロファイルでコマンドを実行する

ログインしたら、認証情報を使用して、関連付けられた名前付きプロファイルで AWS CLI コマンドを呼び出すことができます。次の例は、プロファイルを使用するコマンドを示しています。

```
$ aws sts get-caller-identity --profile my-dev-profile
```

IAM アイデンティティセンターにサインインしており、キャッシュされた認証情報の有効期限が切れていない限り、AWS CLI は必要に応じて期限切れの AWS 認証情報を自動的に更新します。ただし、IAM Identity Center 認証情報の有効期限が切れた場合は、IAM Identity Center アカウントに再度ログインして明示的に更新する必要があります。

## IAM アイデンティティセンターのセッションからサインアウトする

IAM アイデンティティセンターのプロファイルの使用が完了したら、認証情報の有効期限が切れるのを待つか、次のコマンドを実行してキャッシュされた認証情報を削除することができます。

```
$ aws sso logout
Successfully signed out of all SSO profiles.
```

## トラブルシューティング

AWS CLI の使用中に問題が発生した場合のトラブルシューティングのステップについては、「the section called “エラーのトラブルシューティング”」を参照してください。

## 関連リソース

その他のリソースは次のとおりです。

- the section called “IAM アイデンティティセンターの概念”
- the section called “チュートリアル: AWS IAM Identity Center および Amazon S3”
- the section called “インストール/更新”
- the section called “構成設定”
- `aws configure sso` (AWS CLI バージョン 2 リファレンス)
- `aws configure sso-session` (AWS CLI バージョン 2 リファレンス)
- `aws sso login` (AWS CLI バージョン 2 リファレンス)

- `aws sso logout` (AWS CLI バージョン 2 リファレンス)
- 「Amazon CodeCatalyst ユーザーガイド」の「Setting up to use the AWS CLI with CodeCatalyst」
- 「IAM アイデンティティセンターのユーザーガイド」の OAuth 2.0 アクセススコープ
- 「IAM アイデンティティセンターのユーザーガイド」の入門チュートリアル

# AWS CLI の AWS IAM Identity Center の概念

このトピックでは、AWS IAM Identity Center (IAM アイデンティティセンター) の主な概念について説明します。IAM アイデンティティセンターは、既存の ID プロバイダー (IdP) と統合することで、複数の AWS アカウント アカウント、アプリケーション、SDK、およびツールにわたるユーザーアクセス管理を簡素化するクラウドベースの IAM サービスです。一元化されたユーザーポータルを通じて安全なシングルサインオン、アクセス許可管理、監査が可能になり、組織の ID とアクセスのガバナンスが合理化されます。

トピック

- IAM アイデンティティセンターとは
- 用語
- IAM アイデンティティセンターの仕組み
- その他のリソース

## IAM アイデンティティセンターとは

IAM アイデンティティセンターは、複数の AWS アカウントやビジネスアプリケーションへのアクセスを一元管理できるクラウドベースの Identity and Access Management (IAM) サービスです。

このサービスには、権限があるユーザーが既存の企業認証情報を使用して、アクセス許可が付与されている AWS アカウントとアプリケーションにアクセスできるユーザーポータルが用意されています。これにより、組織は一貫したセキュリティポリシーを適用し、ユーザーアクセス管理を効率化できます。

使用する IdP に関係なく、IAM Identity Center によってこれらの区別はなくなります。例えば、ブログ記事「The Next Evolution in IAM Identity Center」で説明されているように、Microsoft Azure AD を接続できます。

> **Note**
>
> アカウント ID とロールを使用しないベアラー認証の使用方法については、Amazon CodeCatalyst ユーザーガイドの「CodeCatalyst で AWS CLI を使用するためのセットアップ」を参照してください。

## 用語

IAM アイデンティティセンターを使用する際によく使われる用語は次のとおりです。

ID プロバイダー (IdP)

IAM アイデンティティセンター、Microsoft Azure AD、Okta、または独自の企業ディレクトリサービスなどの ID 管理システム。

AWS IAM Identity Center

IAM アイデンティティセンターは、AWS 所有の IdP サービスです。以前は AWS Single Sign-On と呼ばれてたもので、SDK とツールには下位互換性のために sso API 名前空間が保持されています。詳細については、「AWS IAM Identity Center ユーザーガイド」の「What is IAM Identity Center」(IAM Identity Center とは) を参照してください。

AWS アクセスポータル URL、SSO 開始 URL、開始 URL

認可済み AWS アカウント、サービス、リソースにアクセスするための組織固有の IAM Identity Center URL。

発行者 URL

承認済み AWS アカウント、サービス、リソースにプログラムによりアクセスするための組織固有の IAM Identity Center 発行者 URL。AWS CLI のバージョン 2.22.0 以降では、発行者 URL は開始 URL と置き換えて使用できます。

フェデレーション

シングルサインオン (SSO) を有効にするために IAM アイデンティティセンターと ID プロバイダー間に信頼を確立するプロセス。

AWS アカウント

AWS IAM Identity Center を通じてユーザーにアクセスを付与する AWS アカウント。

アクセス許可セット、AWS 認証情報、認証情報、sigv4 認証情報

AWS のサービス へのアクセスを付与するためにユーザーまたはグループに割り当てることができる事前定義されたアクセス許可のコレクション。

登録スコープ、アクセススコープ、スコープ

スコープは、アプリケーションによるユーザーアカウントへのアクセスを制限するための OAuth 2.0 のメカニズムです。アプリケーションは 1 つ以上のスコープをリクエストでき、アプリケーションに発行されたアクセストークンは付与されたスコープに限定されます。スコープの詳細については、IAM Identity Center ユーザーガイドの「アクセススコープ 」を参照してください。

トークン、更新トークン、アクセストークン

トークンは、認証時に発行される一時的なセキュリティ認証情報です。これらのトークンには、ID と付与されたアクセス許可に関する情報が含まれています。

IAM アイデンティティセンターのポータルを通じて AWS リソースやアプリケーションにアクセスするときに、トークンが AWS に提示され、認証と承認が行われます。これにより、AWS はユーザーの ID を確認し、ユーザーが要求したアクションを実行するために必要なアクセス許可をユーザーが持っていることを確認できます。

認証トークンは、セッション名に基づいた JSON ファイル名を使用して、`~/.aws/sso/cache` ディレクトリの下のディスクにキャッシュされます。

セッション

IAM アイデンティティセンターのセッションとは、ユーザーが認証され、AWS リソースやアプリケーションへのアクセスが承認されている期間を指します。ユーザーが IAM アイデンティティセンターのポータルにサインインすると、セッションが確立され、ユーザーのトークンは指定された期間にわたり有効になります。セッション時間に詳細については、「AWS IAM Identity Center ユーザーガイド」の「Set session duration」を参照してください。

セッション中は、セッションがアクティブな状態である限り、再認証をする必要なく、異なる AWS アカウントやアプリケーション間を移動できます。セッションの有効期限が切れた場合は、もう一度サインインしてアクセスを更新してください。

IAM アイデンティティセンターのセッションは、ユーザーアクセス認証情報の有効期限を制限することでセキュリティのベストプラクティスを実施しながら、シームレスなユーザーエクスペリエンスを提供するのに役立ちます。

Proof Key for Code Exchange (PKCE) を使用した認可コードの付与

バージョン 2.22.0 以降、Proof Key for Code Exchange (PKCE) は、ブラウザを搭載したデバイス向けの OAuth 2.0 認証付与フローです。PKCE は、ウェブブラウザを搭載したデスクトップやモバイルデバイスから AWS リソースへのアクセスを認証し、同意を得るためのシンプルで安全な方法です。これはデフォルトの認可動作です。PKCE の詳細については、AWS IAM Identity Center ユーザーガイドの「PKCE を使用した認可コード付与」を参照してください。

デバイス認可付与

ウェブブラウザの有無にかかわらず、デバイスで使用可能な OAuth 2.0 認証付与フロー。セッション期間の設定の詳細については、AWS IAM Identity Center ユーザーガイドの「デバイス認可付与」を参照してください。

## IAM アイデンティティセンターの仕組み

IAM アイデンティティセンターは、IAM アイデンティティセンター、Microsoft Azure AD、Okta など、組織の ID プロバイダーと統合されます。ユーザーはこの ID プロバイダーに対して認証を行い、IAM アイデンティティセンターはそれらの ID を AWS 環境内の適切なアクセス許可とアクセスにマッピングします。

次の IAM アイデンティテセンターのワークフローは、IAM アイデンティティセンターを使用するように AWS CLI が既に設定されていることを前提としています。

1. 任意のターミナルで `aws sso login` コマンドを実行します。
2. AWS アクセスポータル にサインインし、新しいセッションを開始します。
   - 新しいセッションを開始すると、キャッシュされている更新トークンとアクセストークンが届きます。
   - 既にアクティブなセッションがある場合、既存のセッションが再利用され、既存のセッションの有効期限が切れると期限切れになります。
3. `config` ファイルで設定したプロファイルに基づいて、IAM アイデンティティセンターは適切なアクセス許可セットを引き受け、関連する AWS アカウントおよびアプリケーションへのアクセスを付与します。
4. AWS CLI、SDK、およびツールは引き受けた IAM ロールを使用して、そのセッションの有効期限が切れるまで、Amazon S3 バケットの作成などの AWS のサービスを呼び出します。
5. IAM アイデンティティセンターから取得したアクセストークンは 1 時間ごとにチェックされ、更新トークンを使用して自動的に更新されます。

- アクセストークンの有効期限が切れると、SDK やツールは更新トークンを使用して新しいアクセストークンを取得します。そして、これらのトークンのセッション期間を比較し、更新トークンの有効期限が切れていない場合は、IAM アイデンティティセンターが新しいアクセストークンを提供します。
- 更新トークンの有効期限が切れている場合は、新しいアクセストークンは提供されず、セッションは終了します。

6. セッションは、更新トークンの有効期限が切れるか、`aws sso logout` コマンドを使用して手動でログアウトすると終了します。キャッシュされた認証情報は削除されます。IAM アイデンティティセンターを使用してサービスへのアクセスを継続するには、`aws sso login` コマンドを使用して新しいセッションを開始する必要があります。

## その他のリソース

その他のリソースは次のとおりです。

- the section called “IAM Identity Center 認証”
- the section called “チュートリアル: AWS IAM Identity Center および Amazon S3”
- the section called “インストール/更新”
- the section called “構成設定”
- `aws configure sso` (AWS CLI バージョン 2 リファレンス)
- `aws configure sso-session` (AWS CLI バージョン 2 リファレンス)
- `aws sso login` (AWS CLI バージョン 2 リファレンス)
- `aws sso logout` (AWS CLI バージョン 2 リファレンス)
- 「Amazon CodeCatalyst ユーザーガイド」の「Setting up to use the AWS CLI with CodeCatalyst」
- 「AWS IAM Identity Center ユーザーガイド」の「IAM Identity Center rename」
- 「IAM アイデンティティセンターのユーザーガイド」の OAuth 2.0 アクセススコープ
- 「AWS IAM Identity Center ユーザーガイド」の「Set session duration」
- 「IAM アイデンティティセンターのユーザーガイド」の入門チュートリアル

# チュートリアル: IAM アイデンティティセンターを使用して AWS CLI で Amazon S3 コマンドを実行する

このトピックでは、現在の AWS IAM Identity Center (IAM アイデンティティセンター) を使用してユーザーを認証し、 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) の AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドを実行するための認証情報を取得するように AWS CLI を設定する方法について説明します。

トピック


- ステップ 1: IAM アイデンティティセンターを使用した認証
- ステップ 2: IAM アイデンティティセンターの情報を収集する
- ステップ 3: Amazon S3 バケットを作成する
- ステップ 4: AWS CLI をインストールする
- ステップ 5: AWS CLI プロファイルを設定する
- ステップ 6: IAM アイデンティティセンターにログインする
- ステップ 7: Amazon S3 コマンドを実行する
- ステップ 8: IAM アイデンティティセンターからログアウトする
- ステップ 9: リソースをクリーンアップする
- トラブルシューティング
- その他のリソース


## ステップ 1: IAM アイデンティティセンターを使用した認証

IAM アイデンティティセンター内で SSO 認証へのアクセスを取得します。AWS 認証情報にアクセスするには、次のいずれかの方法を選択します。

IAM Identity Center 経由のアクセスを確立していません

「AWS IAM Identity Center ユーザーガイド」の「開始方法」の手順に従います。このプロセスでは、IAM Identity Center をアクティブ化して、管理者ユーザーを作成し、適切な最小特権のアクセス許可セットを追加します。

> **Note**
>
> 最小特権権のアクセス許可を適用するアクセス許可セットを作成します。雇用主がこの目的のためにカスタムアクセス許可セットを作成していない限り、定義済みの PowerUserAccess アクセス許可セットを使用することをお勧めします。

ポータルを終了し、AWS アカウントにもう一度サインインすると、、プログラムによるアクセスの詳細、および Administrator または PowerUserAccess のオプションが表示されます。SDK を使用する場合は PowerUserAccess を選択します。

雇用主が管理するフェデレーション ID プロバイダー (Azure AD や Okta など) を通じて AWS へのアクセス権を既に持っています。

ID プロバイダーのポータルから AWS にサインインします。クラウド管理者から PowerUserAccess (開発者) アクセス許可を付与されている場合は、アクセス権のある AWS アカウント とアクセス許可セットが表示されます。アクセス許可セットの名前の横に、そのアクセス許可セットを使用してアカウントに手動またはプログラムでアクセスするオプションが表示されます。

カスタム実装では、アクセス許可セット名が異なるなど、エクスペリエンスが異なる場合があります。どのアクセス許可セットを使用すればよいかわからない場合は、IT チームにお問い合わせください。

雇用主が管理する AWS アクセスポータルを通じて AWS へのアクセス権を既に持っています。

AWS アクセスポータルを通じて AWS にサインインします。クラウド管理者から PowerUserAccess (開発者) アクセス許可を付与されている場合は、アクセス権のある AWS アカウント とアクセス許可セットが表示されます。アクセス許可セットの名前の横に、そのアクセス許可セットを使用してアカウントに手動またはプログラムでアクセスするオプションが表示されます。

雇用主が管理するフェデレーションカスタム ID プロバイダーを通じて AWS へのアクセス権を既に持っています。

サポートについては、IT チームにお問い合わせください。

## ステップ 2: IAM アイデンティティセンターの情報を収集する

AWS へのアクセスを取得したら、次を実行して IAM アイデンティティセンターの情報を収集します。

1. `aws configure sso` の実行に必要な `SSO Start URL` と `SSO Region` の値を収集する

   a. AWS アクセスポータルで、開発に使用するアクセス許可セットを選択し、[アクセスキー] リンクを選択します。

   b. [認証情報の取得] ダイアログボックスで、オペレーティングシステムに一致するタブを選択します。

   c. `SSO Start URL` と `SSO Region` の値の取得に使用する [IAM Identity Center 認証情報] メソッドを選択します。

2. または、バージョン 2.22.0 以降では、開始 URL の代わりに新しい発行者 URL を使用できます。発行者 URL は AWS IAM Identity Center コンソールの次のいずれかの場所にあります。

   - [ダッシュボード] ページでは、発行者 URL は設定の概要にあります。
   - [設定] ページでは、発行者 URL は ID ソースの設定にあります。

3. どのスコープ値を登録するかについては、「IAM Identity Center ユーザーガイド」の「OAuth 2.0 アクセススコープ」を参照してください。

## ステップ 3: Amazon S3 バケットを作成する

AWS マネジメントコンソール にサインインし、Amazon S3 コンソール https://console.aws.amazon.com/s3/ を開きます。

このチュートリアルでは、後でリストで取得するバケットをいくつか作成します。

## ステップ 4: AWS CLI をインストールする

お使いのオペレーティングシステムの手順に従って、AWS CLI をインストールします。詳細については、「the section called “インストール/更新”」を参照してください。

インストールが完了したら、任意のターミナルを開き、次のコマンドを実行してインストールを確認します。これにより、AWS CLI のインストール済みバージョンが表示されます。

```
$ aws --version
```

## ステップ 5: AWS CLI プロファイルを設定する

次のいずれかの方法でプロファイルを設定します

**aws configure sso** ウィザードでプロファイルを設定する

config ファイルの sso-session セクションを使用して、SSO アクセストークンを取得するための設定変数をグループ化します。これらを使用して、AWS 認証情報を取得できます。次の設定を使用します。

- (必須) sso_start_url
- (必須) sso_region
- sso_account_id
- sso_role_name
- sso_registration_scopes

sso-session セクションを定義し、プロファイルに関連付けます。sso_region および sso_start_url の設定は、sso-session セクション内で設定する必要があります。SDK が SSO 認証情報をリクエストできるように、通常、sso_account_id と sso_role_name は profileセクション内に設定する必要があります。

次の例では、SSO 認証情報をリクエストするように SDK を設定し、トークンの自動更新をサポートしています。

```
$ aws configure sso
SSO session name (Recommended): my-sso
SSO start URL [None]: https://my-sso-portal.awsapps.com/start
SSO region [None]: us-east-1
SSO registration scopes [None]: sso:account:access
```

デュアルスタックのサポートには、デュアルスタック SSO 開始 URL 形式を使用できます。

```
$ aws configure sso
SSO session name (Recommended): my-sso
SSO start URL [None]: https://ssoins-1234567890abcdef.portal.us-east-1.app.aws
SSO region [None]: us-east-1
SSO registration scopes [None]: sso:account:access
```

バージョン 2.22.0 以降の AWS CLI では、Proof Key for Code Exchange (PKCE) 認可がデフォルトで使用され、ブラウザを搭載したデバイスで必須となります。デバイス認可を引き続き使用するには、--use-device-code オプションを追加します。

```
$ aws configure sso --use-device-code
```

**config** ファイルを使用した手動設定

config ファイルの sso-session セクションを使用して、SSO アクセストークンを取得するための設定変数をグループ化します。これらを使用して、AWS 認証情報を取得できます。次の設定を使用します。

- (必須) sso_start_url
- (必須) sso_region
- sso_account_id
- sso_role_name
- sso_registration_scopes

sso-session セクションを定義してプロファイルに関連付けます。sso_region と sso_start_url は sso-session セクション内に設定する必要があります。SDK が SSO 認証情報をリクエストできるように、通常、sso_account_id と sso_role_name は profileセクション内に設定する必要があります。

次の例では、SSO 認証情報をリクエストするように SDK を設定し、トークンの自動更新をサポートしています。

```
[profile my-dev-profile]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SampleRole

[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_registration_scopes = sso:account:access
```

デュアルスタックをサポートするには、デュアルスタック SSO 開始 URL 形式を使用します。

```
[profile my-dev-profile]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 111122223333
```

```
sso_role_name = SampleRole

[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://ssoins-1234567890abcdef.portal.us-east-1.app.aws
sso_registration_scopes = sso:account:access
```

認証トークンは、セッション名に基づいたファイル名を使用して、~/.aws/sso/cache ディレクトリの下のディスクにキャッシュされます。

### ステップ 6: IAM アイデンティティセンターにログインする

> **Note**
>
> サインインプロセス中に、データへのアクセスを AWS CLI に許可するように求められる場合があります。AWS CLI は SDK for Python 上に構築されているため、アクセス許可メッセージには 名前 botocore のさまざまなバリエーションが含まれる場合があります。

IAM アイデンティティセンターの認証情報を取得してキャッシュするには、AWS CLI の次のコマンドを実行してデフォルトのブラウザを開き、IAM アイデンティティセンターのログインを確認します。

```
$ aws sso login --profile my-dev-profile
```

バージョン 2.22.0 以降では、PKCE 認可はデフォルトです。サインインにデバイス認可を使用するには、--use-device-code オプションを追加します。

```
$ aws sso login --profile my-dev-profile --use-device-code
```

### ステップ 7: Amazon S3 コマンドを実行する

前に作成したバケットを一覧表示するには、aws s3 ls コマンドを使用します。次の例では、すべての Amazon S3 バケットを一覧表示します。

```
$ aws s3 ls
2018-12-11 17:08:50 my-bucket
2018-12-14 14:55:44 my-bucket2
```

## ステップ 8: IAM アイデンティティセンターからログアウトする

IAM アイデンティティセンターのプロファイルの使用が完了したら、次のコマンドを実行して キャッシュされた認証情報を削除します。

```
$ aws sso logout
Successfully signed out of all SSO profiles.
```

## ステップ 9: リソースをクリーンアップする

このチュートリアルが完了したら、Amazon S3 バケットなど、このチュートリアルで作成し、不要になったリソースをクリーンアップします。

## トラブルシューティング

AWS CLI の使用中に問題が発生した場合の一般的なトラブルシューティングのステップについては、「the section called “エラーのトラブルシューティング”」を参照してください。

## その他のリソース

その他のリソースは次のとおりです。

- the section called “IAM アイデンティティセンターの概念”
- the section called “IAM Identity Center 認証”
- the section called “インストール/更新”
- the section called “構成設定”
- `aws configure sso` (AWS CLI バージョン 2 リファレンス)
- `aws configure sso-session` (AWS CLI バージョン 2 リファレンス)
- `aws sso login` (AWS CLI バージョン 2 リファレンス)
- `aws sso logout` (AWS CLI バージョン 2 リファレンス)
- 「Amazon CodeCatalyst ユーザーガイド」の「Setting up to use the AWS CLI with CodeCatalyst」
- 「IAM アイデンティティセンターのユーザーガイド」の OAuth 2.0 アクセススコープ
- 「IAM アイデンティティセンターのユーザーガイド」の入門チュートリアル

# Authenticating with short-term credentials for the AWS CLI

セッション期間の長いオプションで IAM Identity Center 認証を使用するように SDK またはツールを設定することをお勧めします。ただし、AWS アクセスポータルにある一時的な認証情報をコピーして使用することもできます。有効期限が切れたら、新しい認証情報をコピーする必要があります。一時的な認証情報は、プロファイルで使用することも、システムプロパティや環境変数の値として使用することもできます。

1. AWS アクセスポータルにサインインします。
2. 次の手順に従って、AWS アクセスポータルから IAM ロール認証情報をコピーします。
    1. リンク先の手順のステップ 2 で、AWS アカウントと、開発ニーズに合ったアクセスを許可する IAM ロールの名前を選択します。通常、このロールには PowerUserAccess や Developer などの名前が付いています。
    2. ステップ 4 で、[AWS 認証情報ファイルにプロファイルを追加] オプションを選択し、内容をコピーします。
3. 共有 `credentials` ファイルを作成するか、開きます。このファイルは、`~/.aws/credentials` Linux および macOS システム、および `%USERPROFILE%\.aws\credentials` Windows 上にあります。詳細については、「the section called “構成設定”」を参照してください。
4. 共有 `credentials` ファイルに次のテキストを追加します。サンプル値を、コピーした認証情報に置き換えます。

```
[default]
aws_access_key_id = AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
aws_session_token =
 IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZVERYLONGSTRINGEXAMPLE
```

5. 共有 `config` ファイルに、希望するデフォルトのリージョンと形式を追加します。

```
[default]
region=us-west-2
output=json

[profile user1]
region=us-east-1
output=text
```

SDK は、サービスクライアントを作成するときに、これらの一時的な認証情報にアクセスしてリクエストごとに使用します。ステップ 2a で選択した IAM ロールの設定により、一時的な認証情報の有効期間が決まります。最大期間は 12 時間です。

認証情報が期限切れになるたびに、これらのステップを繰り返します。

# AWS CLI での IAM ロールの使用

AWS Identity and Access Management (IAM) ロールは、ユーザーが追加の (または異なる) アクセス許可を取得するか、または異なる AWS アカウントでアクションを実行するアクセス許可を取得することをできる認可ツールです。

トピック

- 前提条件
- IAM ロール使用の概要
- ロールの設定と使用
- 多要素認証を使用する
- クロスアカウントロールと外部 ID
- 監査を容易にするためのロールセッション名の指定
- ウェブ ID を使用したロールの継承
- キャッシュされた認証情報のクリア

## 前提条件

これらの `iam` コマンドを使用するには、AWS CLI をインストールして設定する必要があります。これには、ロールが別の認証情報メソッドとペアになっていると仮定して設定されたプロファイルの設定が含まれます。詳細については、the section called “インストール/更新” を参照してください。

## IAM ロール使用の概要

IAM ロールを使用するように AWS Command Line Interface (AWS CLI) を設定するには、`~/.aws/config` ファイルでロールのプロファイルを定義します。

次の例は `marketingadmin` という名前のロールプロファイルを示しています。`--profile marketingadmin` を使用して (または AWS_PROFILE 環境変数でこれを指定して) コマンドを実

行する場合、AWS CLI は個別のプロファイル user1 で定義された認証情報を使用して Amazon リソースネーム (ARN) arn:aws:iam::*123456789012*:role/*marketingadminrole* のロールを引き受けます。このロールに割り当てられたアクセス権限で許可される任意のオペレーションを実行することができます。

```
[profile marketingadmin]
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/marketingadminrole
source_profile = user1
```

その後、このロールを使用するアクセス許可があるユーザー認証情報を含む、別の名前付きプロファイルを示す source_profile を指定できます。前の例では、marketingadmin プロファイルは user1 プロファイル内の認証情報を使用しています。AWS CLI コマンドがプロファイル marketingadmin を使用するように指定すると、AWS CLI はリンクされた user1 プロファイルの認証情報を自動的に検索し、それらを使用して、指定された IAM ロールの一時的な認証情報をリクエストします。CLI では、バックグラウンドで sts: AssumeRole オペレーションを使用してこれを実現します。これらの一時的な認証情報は次に、リクエストされた AWS CLI コマンドを実行するために使用されます。指定されたロールには、リクエストされた AWS CLI コマンドの実行を許可する IAM 許可ポリシーがアタッチされている必要があります。

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスまたは Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) コンテナ内から AWS CLI コマンドを実行するには、インスタンスプロファイルまたはコンテナにアタッチされた IAM ロールを使用できます。プロファイルを指定しない、または環境変数を設定しない場合、そのロールが直接使用されます。これにより、存続期間の長いアクセスキーをインスタンスで保存することを回避できます。これらのインスタンスまたはコンテナのロールは、別のロールの認証情報を取得するためにのみ使用できます。これを行うには、credential_source (source_profile の代わりに) を使用して、認証情報を検索する方法を指定します。credential_source 属性では、以下の値がサポートされます。

- Environment - 環境変数からソース認証情報の取得。
- Ec2InstanceMetadata - Amazon EC2 インスタンスプロファイルにアタッチされた IAM ロールの使用。
- EcsContainer - Amazon ECS コンテナにアタッチされた IAM ロールの使用。

次の例は、Amazon EC2 インスタンスプロファイルを参照される場合に使われる同じ marketingadminrole ロールを示しています。

```
[profile marketingadmin]
```

```
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/marketingadminrole
credential_source = Ec2InstanceMetadata
```

ロールを呼び出すとき、多要素認証や外部 ID (サードパーティー企業がクライアントのリソースにアクセスするために使用する) の使用などを必須とする追加オプションがあります。AWS CloudTrail ログでより簡単に監査できる一意のロールセッション名を指定することもできます。

## ロールの設定と使用

IAM ロールを指定するプロファイルを使用してコマンドを実行すると、AWS CLI はソースプロファイルの認証情報を使用して AWS Security Token Service (AWS STS) を呼び出し、指定したロールの一時的な認証情報を要求します。ソースプロファイルのユーザーは、指定されたプロファイルのロール用の `sts:assume-role` を呼び出すアクセス許可を持っている必要があります。ロールには、ソースプロファイルのユーザーがこのロールを使用できる信頼関係が必要です。ロールの一時的な認証情報を取得して使用するプロセスを、一般にロールを引き受けると呼びます。

「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「IAM ユーザーにアクセス許可を委任するロールの作成」にある手順を実行することによって、ユーザーに引き受けさせたいアクセス許可を持つロールを IAM で作成できます。ロールとソースプロファイルの ユーザーが同じアカウントに存在する場合、ロールの信頼関係を設定するときに、独自のアカウント ID を入力することができます。

ロールを作成した後、 ユーザーが引き受けることを許可するように信頼関係を変更します。

次の例では、ロールにアタッチできる信頼ポリシーを示します。このポリシーは、アカウント「123456789012」の任意のユーザーがロールを引き受けることを許可します (そのアカウントの管理者が明示的にユーザーに「`sts:AssumeRole`」のアクセス許可を付与した場合)。

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
```

```
    }
  ]
}
```

信頼ポリシーは、実際にはアクセス許可を付与しません。アカウントの管理者は、適切なアクセス許可を持つポリシーをアタッチすることによって、ロールを引き受けるアクセス許可を個々のユーザーに委任する必要があります。次の例では、ユーザーに付与を行い、ユーザーが marketingadminrole ロールのみを引き受けることを許可するポリシーを示しています。ロールを引き受けるためのユーザーアクセスの付与の詳細については、IAM ユーザーガイドの「ロールを切り替えるためのユーザーアクセス許可の付与」を参照してください。

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/marketingadminrole"
    }
  ]
}
```

ユーザーには、ロールプロファイルを使用して AWS CLI コマンドを実行するための追加のアクセス許可は必要ありません。代わりに、コマンドを実行するためのアクセス権限は、ロールにアタッチされたアクセス権限によって提供されます。アクセス許可ポリシーをロールにアタッチして、どの AWS リソースに対してどのアクションを実行できるかを指定します。ロールへのアクセス許可のアタッチ (ユーザーと同じ機能) の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーのアクセス許可の変更」を参照してください。

ロールプロファイル、ロールのアクセス許可、ロールの信頼関係およびユーザーアクセス許可が正しく設定されたので、コマンドラインで --profile オプションを呼び出してロールを使用できます。例えば、以下の例では、このトピックの冒頭で定義されたls ロールにアタッチされたアクセス権限を使用して Amazon S3 marketingadmin コマンドを呼び出します。

```
$ aws s3 ls --profile marketingadmin
```

いくつかの呼び出しにロールを使用するには、コマンドラインから、現在のセッションに対して AWS_PROFILE 環境変数を設定することができます。この環境変数が定義されている場合、各コマンドで --profile オプションを指定する必要はありません。

Linux または macOS

```
$ export AWS_PROFILE=marketingadmin
```

Windows:

```
C:\> setx AWS_PROFILE marketingadmin
```

IAM ユーザー、グループ、ロール、ベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ID (ユーザー、グループ、ロール)」および「IAM ロール」を参照してください。

## 多要素認証を使用する

セキュリティを高めるには、ロールプロファイルを使用して呼び出しを試みるときに、多要素認証 (MFA) デバイスから生成された一回限りのキー、U2F デバイス、またはモバイルアプリケーションを指定するようにユーザーに要求することができます。

まず、MFA を要求するために IAM ロールの信頼関係を変更することを選択できます。これにより、すべてのユーザーは最初に MFA を使用して認証しなくてはロールを使用できなくなります。例として、次の例の Condition 行を参照してください。このポリシーでは、anika という名前のユーザーが、MFA を使用して認証した場合にのみ、ポリシーがアタッチされているロールを引き受けることを許可しています。

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/anika" },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": { "Bool": { "aws:multifactorAuthPresent": true } }
    }
  ]
```

```
}
```

次に、ロールプロファイルに、ユーザーの MFA デバイスの ARN を指定する行を追加します。次のサンプル config ファイルエントリでは、2 つのロールプロファイルを示しています。どちらもユーザー anika のアクセスキーを使用してロール cli-role の一時的な認証情報をリクエストします。ユーザー anika には、ロールの信頼ポリシーによって付与されたロールを引き受けるためのアクセス権限があります。

```
[profile role-without-mfa]
region = us-west-2
role_arn= arn:aws:iam::128716708097:role/cli-role
source_profile=cli-user

[profile role-with-mfa]
region = us-west-2
role_arn= arn:aws:iam::128716708097:role/cli-role
source_profile = cli-user
mfa_serial = arn:aws:iam::128716708097:mfa/cli-user

[profile cli-user]
region = us-west-2
output = json
```

この mfa_serial 設定では、次に示すような ARN またはハードウェア MFA トークンのシリアル番号を使用できます。

最初のプロファイル role-without-mfa では、 MFA は不要です。ただし、前の例でロールにアタッチされた信頼ポリシーが MFA を必要とするため、このプロファイルを使用してコマンドを実行しても失敗します。

```
$ aws iam list-users --profile role-without-mfa

An error occurred (AccessDenied) when calling the AssumeRole operation: Access denied
```

2 番目のプロファイルエントリ role-with-mfa は、使用する MFA デバイスを識別します。ユーザーがこのプロファイルを使用した AWS CLI コマンドの実行を試行すると、AWS CLI が MFA デバイスによって提供されるワンタイムパスワード (OTP) の入力を求めるプロンプトをユーザーに表示します。MFA 認証が成功すると、コマンドによってリクエストされたオペレーションが実行されます。OTP は画面に表示されません。

```
$ aws iam list-users --profile role-with-mfa
Enter MFA code for arn:aws:iam::123456789012:mfa/cli-user:
{
    "Users": [
        {
            ...
```

## クロスアカウントロールと外部 ID

クロスアカウントロールとしてロールを設定することにより、 ユーザーが別のアカウントに属しているロールを使用できるようにすることができます。ロールの作成時に、「IAM ユーザーに権限を委任するロールを作成する」の説明に従って、ロールタイプを [別の AWS アカウント] に設定します。必要に応じて、[MFA が必要] を選択します。「MFA が必要」設定では、 多要素認証を使用するの説明に従って、信頼関係の適切な条件を設定します。

外部 ID を使用して、複数のアカウント間でロールを使用できるユーザーをさらに制御する場合は、ロールプロファイルにも external_id パラメータを追加する必要があります。これは通常、もう一方のアカウントが社外または組織外のユーザーによって制御される場合にのみ使用します。

```
[profile crossaccountrole]
role_arn = arn:aws:iam::234567890123:role/SomeRole
source_profile = default
mfa_serial = arn:aws:iam::123456789012:mfa/saanvi
external_id = 123456
```

## 監査を容易にするためのロールセッション名の指定

ロールが多くの個人間で共有されると、監査はより難しくなります。そこで、呼び出された各オペレーションを、アクションを呼び出した個人に関連付けることが必要になります。ただし、個人がロールを使用する場合、個人によるロールの引き受けはオペレーションの呼び出しとは別のアクションであるため、この 2 つを手動で相互に関連付ける必要があります。

ユーザーがロールを引き受けるときに一意のロールセッション名を指定すれば、この手順を簡素化できます。これを行うには、ロールを指定する role_session_name ファイルの各名前付きプロファイルに config パラメータを追加します。role_session_name 値が AssumeRole オペレーションに渡され、ロールセッションの ARN の一部になります。また、ログに記録されたすべてのオペレーションの AWS CloudTrail ログにも含まれます。

例えば、次のようにロールベースのプロファイルを作成できます。

```
[profile namedsessionrole]
role_arn = arn:aws:iam::234567890123:role/SomeRole
source_profile = default
role_session_name = Session_Maria_Garcia
```

これにより、ロールセッションに次の ARN が付与されます。

```
arn:aws:iam::234567890123:assumed-role/SomeRole/Session_Maria_Garcia
```

また、すべての AWS CloudTrail ログには、各オペレーションでキャプチャされた情報にロールセッション名が含まれます。

## ウェブ ID を使用したロールの継承

プロファイルを設定して、AWS CLI がウェブ ID フェデレーションと Open ID Connect (OIDC) を使用してロールを引き受ける必要があることを示すことができます。これをプロファイルで指定すると、AWS CLI は自動的に対応する AWS STS `AssumeRoleWithWebIdentity` 呼び出しを行います。

> **Note**
>
> IAM ロールを使用するプロファイルを指定すると、AWS CLI は適切な呼び出しを行って、一時的な認証情報を取得します。これらの認証情報は `~/.aws/cli/cache` に保存されます。同じプロファイルを指定するそれ以降の AWS CLI コマンドでは、有効期限が切れるまで、キャッシュされた一時的な認証情報が使用されます。有効期限が切れると、AWS CLI は自動的に認証情報を更新します。

ウェブ ID フェデレーションを使用して一時的な認証情報を取得、使用するには、共有プロファイルで以下の設定値を指定します。

role_arn

引き受けるロールの ARN を指定します。

web_identity_token_file

OAuth 2.0 アクセストークンまたは ID プロバイダによって提供される OpenID Connect ID トークンを含むファイルへのパスを指定します。AWS CLI はこのファイルをロードし、その内容を `WebIdentityToken` 引数として `AssumeRoleWithWebIdentity` オペレーションに渡します。

role_session_name

このロール継承セッションに適用されるオプションの名前を指定します。

ウェブ ID を使用したロールの継承プロファイルの設定に必要な最小限の設定例を次に示します。

```
# In ~/.aws/config

[profile web-identity]
role_arn=arn:aws:iam:123456789012:role/RoleNameToAssume
web_identity_token_file=/path/to/a/token
```

この設定は、環境変数を使用して提供することもできます。

AWS_ROLE_ARN

引き受けるロールの ARN。

AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE

ウェブ ID トークンファイルへのパス。

AWS_ROLE_SESSION_NAME

このロール継承セッションで適用される名前です。

> **Note**
>
> これらの環境変数は、現在、ウェブ ID プロバイダーのロールを継承する場合にのみ適用されます。これらは、AssumeRole プロバイダーの設定には適用されません。

## キャッシュされた認証情報のクリア

ロールを使用する際、AWS CLI は、有効期限が切れるまで一時的な認証情報をキャッシュします。次回この一時的な認証情報を使用しようとすると、AWS CLI はユーザーに代わってこの情報の更新を試みます。

ロールの一時的な認証情報が取り消された場合、それらは自動的には更新されず、使用しようとすると失敗します。ただし、キャッシュを削除して、AWS CLI で新しい認証情報を取得するように強制することができます。

Linux または macOS

```
$ rm -r ~/.aws/cli/cache
```

Windows:

```
C:\> del /s /q %UserProfile%\.aws\cli\cache
```

# Authenticating using IAM user credentials for the AWS CLI

> **Warning**
>
> セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアを開発するときや実際のデータを扱うときは、IAM ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

このセクションでは、IAM ユーザーで基本的な設定を構成する方法について説明します。これらには、`config` ファイルと `credentials` ファイルを使用したセキュリティ認証情報が含まれます。代わりに AWS IAM Identity Center の設定手順を参照するには、「the section called “IAM Identity Center 認証”」を参照してください。

トピック


- ステップ 1: IAM ユーザーを作成する
- ステップ 2: アクセスキーを取得する
- ステップ 3: AWS CLI を設定する
  - aws configureの使用
  - .CSV ファイルによるアクセスキーのインポート
  - config ファイルと credentials ファイルの直接編集
- (オプション) IAM ユーザー認証情報での多要素認証の使用


## ステップ 1: IAM ユーザーを作成する

「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーの作成 (コンソール)」の手順に従って IAM ユーザーを作成します。

- [アクセス許可オプション] で、このユーザーにアクセス許可を割り当てる方法として [ポリシーを直接アタッチする] を選択します。
- ほとんどの「開始方法」 SDK チュートリアルでは、Amazon S3 サービスを例として使用しています。アプリケーションに Amazon S3 へのフルアクセスを提供するには、このユーザーにアタッチする `AmazonS3FullAccess` ポリシーを選択します。

## ステップ 2: アクセスキーを取得する

1. AWS マネジメントコンソール にサインインして、IAM コンソール https://console.aws.amazon.com/iam/ を開きます。
2. IAM コンソールのナビゲーションペインで [ユーザー] を選択し、以前に作成したユーザーの **`User name`** を選択します。
3. ユーザーのページで、[セキュリティ認証情報] ページを選択します。次に、[アクセスキー] で [アクセスキーの作成] を選択します。
4. [アクセスキーの作成ステップ 1] で、[コマンドラインインターフェイス (CLI)] を選択します。
5. [アクセスキーの作成ステップ 2] で、オプションのタグを入力して [次へ] を選択します。
6. [アクセスキーの作成ステップ 3] で、[.csv ファイルをダウンロード] を選択し、IAM ユーザーのアクセスキーとシークレットアクセスキーを含む `.csv` ファイルを保存します。この情報は後で必要になります。
7. [完了] を選択します。

## ステップ 3: AWS CLI を設定する

一般的に、AWS CLI には以下の情報が必要です。

- アクセスキー ID
- シークレットアクセスキー
- AWS リージョン
- 出力形式

この情報は、AWS CLI により、`default` ファイルの、`credentials` という名前のプロファイル (設定のコレクション) に保存されます。デフォルトでは、このプロファイル内の情報は、使用するプロファイルを明示的に指定しない AWS CLI コマンドを実行する場合に使用されま

す。credentials ファイルの詳細については、「Configuration and credential file settings in the AWS CLI」を参照してください。

AWS CLI を設定するには、次のいずれかの手順を使用します。

トピック

- aws configureの使用
- .CSV ファイルによるアクセスキーのインポート
- config ファイルと credentials ファイルの直接編集

## aws configureの使用

一般的な使用の場合、aws configure コマンドが、AWS CLI のインストールをセットアップするための最も簡単な方法です。この設定ウィザードでは、開始するために必要な各情報を入力するよう求められます。--profile オプションを使用した場合、特に指定しない限り、AWS CLI はこの情報を default プロファイルに保存します。

次の例では、サンプル値を使用して default プロファイルを設定します。次のセクションで説明するように、これらの値を独自の値に置き換えます。

```
$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json
```

次の例では、サンプル値を使用して userprod という名前のプロファイルを設定します。次のセクションで説明するように、これらの値を独自の値に置き換えます。

```
$ aws configure --profile userprod
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json
```

## .CSV ファイルによるアクセスキーのインポート

aws configure を使用してアクセスキーを入力する代わりに、アクセスキーの作成後にダウンロードしたプレーンテキスト .csv ファイルをインポートできます。

.csv ファイルには、次のヘッダーが含まれている必要があります。

- ユーザー名 - この列は .csv に追加する必要があります。これは、インポート時に config と credentials ファイルでプロファイル名を作成するために使用されます。
- アクセスキー ID
- シークレットアクセスキー

> **Note**
>
> 最初のアクセスキーの作成時に、[csv ファイルをダウンロード] ダイアログボックスを閉じると、その後はシークレットアクセスキーにアクセスできなくなります。.csv ファイルが必要な場合は、必要なヘッダーと保存したキーペア情報を使用して自分でファイルを作成する必要があります。アクセスキー情報にアクセスできない場合は、新しいアクセスキーを作成する必要があります。

.csv ファイルをインポートするには、次のような --csv オプションで aws configure import コマンドを使用します。

```
$ aws configure import --csv file://credentials.csv
```

詳細については、「aws_configure_import」を参照してください。

### config ファイルと credentials ファイルの直接編集

config ファイルと credentials ファイルを直接編集するには、次の操作を行います。

1. 共有 AWS credentials ファイルを作成するか、開きます。このファイルは、~/.aws/credentials Linux および macOS システム、および %USERPROFILE%\.aws\credentials Windows 上にあります。詳細については、「the section called “構成設定”」を参照してください。
2. 共有 credentials ファイルに次のテキストを追加します。以前にダウンロードした .csv ファイル内のサンプル値を置き換え、ファイルを保存します。

   ```
   [default]
   aws_access_key_id = AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
   aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
   ```

# (オプション) IAM ユーザー認証情報での多要素認証の使用

セキュリティを高めるには、呼び出しを試みるときに、多要素認証 (MFA) デバイス、U2F デバイス、またはモバイルアプリケーションから生成された一回限りのキーを使用することができます。

MFA が有効な IAM ユーザーで、`aws configure mfa-login` コマンドを実行して、指定されたプロファイルの多要素認証 (MFA) で使用する新しいプロファイルを設定します。プロファイルが指定されていない場合、MFA は `default` プロファイルに基づいています。デフォルトプロファイルが設定されていない場合、`mfa-login` コマンドは MFA 情報を尋ねる前に AWS 認証情報の入力を求めます。次のコマンド例では、デフォルト設定を使用して MFA プロファイルを作成します。

```
$ aws configure mfa-login
MFA serial number or ARN: arn:aws:iam::123456789012:mfa/MFADeviceName
MFA token code: 123456
Profile to update [session-MFADeviceName]:
Temporary credentials written to profile 'session-MFADeviceName'
Credentials will expire at 2023-05-19 18:06:10 UTC
To use these credentials, specify --profile session-MFADeviceName when running AWS CLI
 commands
```

既存のプロファイルを更新するには、`--update-profile` パラメータを使用します。

```
$ aws configure mfa-login --profile myprofile --update-profile mfaprofile
MFA token code: 123456
Temporary credentials written to profile 'mfaprofile'
Credentials will expire at 2023-05-19 18:06:10 UTC
To use these credentials, specify --profile mfaprofile when running AWS CLI commands
```

このコマンドは現在、ハードウェアまたはソフトウェアベースのワンタイムパスワード (OTP) 認証のみをサポートしています。パスキーと U2F デバイスは現在、このコマンドではサポートされていません。

MFA プロファイルを使用するには、コマンドで `--profile` オプションを使用します。

```
$ aws s3 ls --profile mfaprofile
```

MFA を IAM ユーザーに割り当てる方法など、IAM で MFA を使用する方法の詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「IAM での AWS 多要素認証」を参照してください。

# Using Amazon EC2 instance metadata as credentials in the AWS CLI

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス内から AWS CLI を実行すると、コマンドへの認証情報の提供を簡素化できます。各 Amazon EC2 インスタンスには、AWS CLI が一時的な認証情報を直接クエリできるメタデータが含まれています。IAM ロールがインスタンスにアタッチされている場合、AWS CLI はインスタンスメタデータから認証情報を自動的かつ安全に取得します。

このサービスを無効にするには、AWS_EC2_METADATA_DISABLED 環境変数を使用します。

トピック


- 前提条件
- Amazon EC2 メタデータのプロファイルの設定


## 前提条件

AWS CLI で Amazon EC2 認証情報を使用するには、以下を完了する必要があります。

- AWS CLI をインストールして設定します。詳細については、「the section called “インストール/更新”」および「」を参照してください。Authentication and access credentials for the AWS CLI
- 設定ファイルおよび名前付きプロファイルについて理解します。詳細については、「Configuration and credential file settings in the AWS CLI」を参照してください。
- 必要なリソースへのアクセス権を持つ AWS Identity and Access Management (IAM) ロールが作成されており、Amazon EC2 インスタンスの起動時にそのロールをインスタンスに割り当てた。詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Amazon EC2 の IAM ポリシー」および「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに AWS リソースへのアクセス許可を付与する」を参照してください。

## Amazon EC2 メタデータのプロファイルの設定

ホスティングする Amazon EC2 インスタンスプロファイルで使用可能な認証情報の使用を指定するには、設定ファイルの名前付きプロファイルで次の構文を使用します。詳細な手順については、以下のステップを参照してください。

```
[profile profilename]
```

```
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/rolename
credential_source = Ec2InstanceMetadata
region = region
```

1. 設定ファイルにプロファイルを作成します。

   ```
   [profile profilename]
   ```

2. 必要なリソースにアクセスできる IAM arn ロールを追加します。

   ```
   role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/rolename
   ```

3. 認証情報のソースとして Ec2InstanceMetadata を指定します。

   ```
   credential_source = Ec2InstanceMetadata
   ```

4. リージョンを設定します。

   ```
   region = region
   ```

例

次の例では、*marketingadminrole* ロールを引き受け、*marketingadmin* という名前の Amazon EC2 インスタンスプロファイルの *us-west-2* リージョンを使用します。

```
[profile marketingadmin]
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/marketingadminrole
credential_source = Ec2InstanceMetadata
region = us-west-2
```

# Sourcing credentials with an external process in the AWS CLI

> **Warning**
>
> このトピックでは、外部プロセスからの認証情報の調達について説明します。認証情報を生成するコマンドが非承認のプロセスやユーザーからアクセスできることは、セキュリティ上のリスクにつながります。AWS CLI および AWS が提供するサポートされた安全な代替方法を使用して、認証情報が侵害されるリスクを低下することをおすすめします。漏洩を防ぐために、config ファイルおよびサポートされたファイルとツールの安全を確保します。

カスタム認証情報ツールが機密情報を StdErr に書き込まないことを確実にしてください。SDK および AWS CLI がそのような情報をキャプチャしてログに記録し、不正ユーザーに情報を公開する可能性があるためです。

AWS CLI で直接サポートされていない認証情報を生成または参照する方法がある場合は、config ファイル内の credential_process を設定することで、それを使用するように AWS CLI を設定できます。

例えば、config ファイルに次のようなエントリを含めることができます。

```
[profile developer]
credential_process = /opt/bin/awscreds-custom --username helen
```

構文

任意のオペレーティングシステムと互換性のある方法でこの文字列を作成するには、以下のルールに従います。

- パスまたはファイル名にスペースが含まれている場合は、完全なパスとファイル名を二重引用符 (" ") で囲みます。パスとファイル名は A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、- _ . の文字、スペースのみで構成できます。
- パラメータ名またはパラメータ値にスペースが含まれている場合は、その要素を二重引用符 (" ") で囲みます。囲むのは、名前または値のみであり、そのペアではありません。
- 文字列に環境変数を含めないでください。例えば、$HOME または %USERPROFILE% を含めることはできません。
- ホームフォルダを ~ として指定しないでください。完全パスを指定する必要があります。

Windows の例

```
credential_process = "C:\Path\To\credentials.cmd" parameterWithoutSpaces "parameter
 with spaces"
```

Linux または macOS の例

```
credential_process = "/Users/Dave/path/to/credentials.sh" parameterWithoutSpaces
 "parameter with spaces"
```

### 認証情報プログラムからの想定される出力

AWS CLI はプロファイルで指定されたようにコマンドを実行し、次に STDOUT からデータを読み取ります。指定するコマンドは、以下の構文と一致する JSON 出力を STDOUT に生成する必要があります。

```
{
  "Version": 1,
  "AccessKeyId": "an AWS access key",
  "SecretAccessKey": "your AWS secret access key",
  "SessionToken": "the AWS session token for temporary credentials",
  "Expiration": "ISO8601 timestamp when the credentials expire"
}
```

> **Note**
>
> 本文書の執筆時点では、`Version` キーは 1 に設定する必要があります。構造が進化するため、時間の経過と共に増えていく可能性があります。

`Expiration` キーは、ISO8601 形式のタイムスタンプです。`Expiration` キーがツールの出力にない場合、CLI はこの認証情報が更新されない長期の認証情報であると判断します。それ以外の認証情報は一時的な認証情報と見なされ、有効期限が切れる前に `credential_process` を再実行して自動的に更新されます。

> **Note**
>
> AWS CLI は、外部プロセスの認証情報をロールを引き受けるような認証情報としてキャッシュしません。キャッシュが必要な場合は、外部プロセス内で実装する必要があります。

外部プロセスはゼロ以外のリターンコードを返して、認証情報の取得時にエラーが発生したことを示すことができます。

# AWS CLI を使用する場合

このセクションでは、設定の「the section called “エンドポイント”」セクションで説明されている詳細から一歩進んで、一般的な使用方法、一般的な機能、および AWS Command Line Interface (AWS CLI) で利用可能なオプションの概要を説明します。

このガイドでは、基本的構造、フォーマット、フィルタリング機能など、AWS CLI コマンドの記述に関する基本的側面について詳しく説明します。これらのコア要素を理解することで、複雑なウェブベースのコンソールを操作することなく、確実に必要なリソースとアクションをターゲットとするコマンドを構築できます。

さらに、AWS CLI で利用できるヘルプコンテンツとドキュメントが強調表示されます。組み込みコマンドラインヘルプから包括的な「」「AWS CLIバージョン 2 リファレンスガイド」まで、AWS CLI の機能と能力を確認するのに役立つ情報にアクセスできます。

AWS のサービス の具体的な例とユースケースについては、「AWS CLI の例」または「」「AWS CLI バージョン 2 リファレンスガイド」を参照してください。これらにコマンド固有の情報が記載されており、さまざまな AWS のサービスで AWS CLIを活用する方法の例を示します。

> **Note**
>
> デフォルトでは、AWS CLI が TCP ポート 443 で HTTPS を使用することによって、リクエストを AWS のサービスに送信します。AWS CLI を正常に使用するには、このポートでアウトバウンド接続が可能である必要があります。

このガイドのトピック

- Accessing help and resources for the AWS CLI
- AWS CLI のコマンド構造
- AWS CLI でのパラメータ値の指定
- AWS CLI でのコマンドプロンプトの有効化と使用
- Controlling command output in the AWS CLI
- AWS CLI でのコマンドラインのリターンコード
- カスタムウィザードを使用して AWS CLI でインタラクティブコマンドを実行する
- Creating and using aliases in the AWS CLI
- AWS CLI のエラーのトラブルシューティング

# Accessing help and resources for the AWS CLI

このトピックでは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) のヘルプコンテンツにアクセスする方法について説明します。

トピック


- 組み込みの AWS CLI help コマンド
- AWS CLI リファレンスガイド
- API ドキュメント
- エラーのトラブルシューティング
- その他のヘルプ


## 組み込みの AWS CLI help コマンド

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用している場合は、どのコマンドのヘルプも表示できます。そのためには、コマンド名の末尾に `help` と入力するだけです。

例えば、次のコマンドは、一般的な AWS CLI オプションと使用可能な最上位レベルのコマンドに関するヘルプを表示します。

```
$ aws help
```

次のコマンドは、利用可能な Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 固有のコマンドを表示します。

```
$ aws ec2 help
```

次の例は、Amazon EC2 `DescribeInstances` オペレーションの詳細なヘルプを表示します。ヘルプには、入力パラメータ、使用可能なフィルター、および出力に含まれるものについての説明があります。コマンドの一般的なバリエーションを入力する方法を示す例も含まれています。

```
$ aws ec2 describe-instances help
```

バージョン `2.31.0` における `help` コマンドの表示は `cli_help_output` 設定で設定され、次の値があります。

- (デフォルト) `terminal` - ターミナルで man ページを開きます。

- `browser` - デフォルトのブラウザで man ページをローカル HTML ファイルとして開きます。デフォルトのブラウザを開くと、ターミナルに通知が出力され、AWS CLI がブラウザを開くことができない場合はエラーメッセージが表示されます。
- `url` - インストールした AWS CLI のバージョンに関するオンライン AWS CLI リファレンスガイドの URL を出力します。`AWS_PAGER` 環境変数など、クライアント側のページングの設定が優先されます。

各コマンドのヘルプは 6 つのセクションに分かれています。

名前

コマンドの名前。

```
NAME
       describe-instances -
```

説明

コマンドが呼び出す API 操作の説明。

```
DESCRIPTION
       Describes one or more of your instances.

       If you specify one or more instance IDs, Amazon EC2 returns information
       for those instances. If you do not specify  instance  IDs,  Amazon  EC2
       returns  information  for  all  relevant  instances.  If you specify an
       instance ID that is not valid, an error is returned. If you specify  an
       instance  that  you  do  not  own,  it  is not included in the returned
       results.
...
```

概要

コマンドとそのオプションを使用するための基本的な構文。オプションが角括弧で示されている場合は、そのオプションが任意である、デフォルト値がある、または使用できる代替オプションがあることを意味しています。

```
SYNOPSIS
            describe-instances
          [--dry-run | --no-dry-run]
          [--instance-ids <value>]
```

```
          [--filters <value>]
          [--cli-input-json <value>]
          [--starting-token <value>]
          [--page-size <value>]
          [--max-items <value>]
          [--generate-cli-skeleton]
```

たとえば、describe-instances のデフォルトの動作では、現在のアカウントおよび AWS リージョン内のすべてのインスタンスを記述します。必要に応じて instance-ids のリストを指定して、1 つ以上のインスタンスを定義することもできます。dry-run は値を取らないオプションのブールフラグです。ブールフラグを使用するには、表示される値のいずれかを指定します。この場合は --dry-run または --no-dry-run です。同様に、--generate-cli-skeleton も値を取りません。オプションの使用に条件がある場合は、OPTIONS セクションで説明されるか、例に示されます。

オプション

Synopsis に示される各オプションの説明。

```
OPTIONS
       --dry-run | --no-dry-run (boolean)
          Checks whether you have the required  permissions  for  the  action,
          without actually making the request, and provides an error response.
          If you have the required permissions, the error response is  DryRun-
          Operation . Otherwise, it is UnauthorizedOperation .

       --instance-ids (list)
          One or more instance IDs.

          Default: Describes all your instances.
...
```

例

コマンドとそのオプションの使用方法を示す例。必要なコマンドまたはユースケースについて例がない場合は、このページまたはコマンドのヘルプページの AWS CLI コマンドリファレンスにあるフィードバックリンクを使用してリクエストしてください。

```
    EXAMPLES
    To describe an Amazon EC2 instance

    Command:
```

```
    aws ec2 describe-instances --instance-ids i-5203422c

    To describe all instances with the instance type m1.small

    Command:

    aws ec2 describe-instances --filters "Name=instance-type,Values=m1.small"

    To describe all instances with an Owner tag

    Command:

    aws ec2 describe-instances --filters "Name=tag-key,Values=Owner"
...
```

出力

からの応答に含まれる各フィールドとデータタイプの説明AWS

describe-instances の場合は、出力は予約オブジェクトのリストであり、それぞれのオブジェクトに、関連付けられたインスタンスに関する情報を含む複数のフィールドとオブジェクトがあります。この情報は、Amazon EC2 で使用される予約データタイプの API ドキュメントから取得されます。

```
OUTPUT
       Reservations -> (list)
          One or more reservations.

          (structure)
              Describes a reservation.

              ReservationId -> (string)
                 The ID of the reservation.

              OwnerId -> (string)
                 The ID of the AWS account that owns the reservation.

              RequesterId -> (string)
                 The ID of the requester that launched the instances  on  your
                 behalf (for example, AWS Management Console or Auto Scaling).

              Groups -> (list)
```

```
                One or more security groups.

                (structure)
                    Describes a security group.

                    GroupName -> (string)
                       The name of the security group.

                    GroupId -> (string)
                       The ID of the security group.

            Instances -> (list)
               One or more instances.

               (structure)
                    Describes an instance.

                    InstanceId -> (string)
                       The ID of the instance.

                    ImageId -> (string)
                       The ID of the AMI used to launch the instance.

                    State -> (structure)
                       The current state of the instance.

                       Code -> (integer)
                           The  low  byte represents the state. The high byte
                           is an opaque internal value and should be ignored.
...
```

出力が AWS CLI によって JSON にレンダリングされるときには、次の例と同様の予約オブジェクトの配列になります。

```
{
    "Reservations": [
        {
            "OwnerId": "012345678901",
            "ReservationId": "r-4c58f8a0",
            "Groups": [],
            "RequesterId": "012345678901",
            "Instances": [
                {
```

```
                    "Monitoring": {
                        "State": "disabled"
                    },
                    "PublicDnsName": "ec2-52-74-16-12.us-
west-2.compute.amazonaws.com",
                    "State": {
                        "Code": 16,
                        "Name": "running"
                    },
...
```

各予約オブジェクトには、予約およびインスタンスオブジェクトの配列を説明するフィールドがあり、それぞれにそれを説明する独自のフィールド (例: PublicDnsName) とオブジェクト (例: State) があります。

> **Windows ユーザー**
>
> ヘルプコマンドの出力を more コマンドにパイプ (|) して、ヘルプファイルを 1 ページずつ表示することができます。スペースバーまたは PgDn を押すと、ドキュメントの続きが表示され、**q** を押すと終了します。
>
> ```
> C:\> aws ec2 describe-instances help | more
> ```

## AWS CLI リファレンスガイド

ヘルプファイルには、コマンドラインからは表示や移動ができないリンクが含まれています。オンラインの AWS CLI バージョン 2 リファレンスガイドのリンクを利用することで、表示および操作できます。リファレンスには、すべての AWS CLI コマンドのヘルプコンテンツも含まれています。説明は、モバイル、タブレット、またはデスクトップ画面で移動や表示がしやすいように表示されます。

## API ドキュメント

AWS CLI のすべてのコマンドは、AWS サービスのパブリック API に対して行われるリクエストに対応しています。パブリック API を使用する各サービスには API リファレンスがあり、これらは AWS ドキュメントウェブサイトにあるサービスのホームページに記載されています。API リファレンスの内容は、API の構築方法および使用されているプロトコルによって異なります。通常、API リファレンスには、API によってサポートされるオペレーション、サービスとの間で送受信されるデータ、およびサービスが報告するエラー条件に関する詳細情報が含まれています。

API ドキュメントセクション

- アクション - 各オペレーションとそのパラメータに関する詳細情報 (長さまたは内容に関する制約、デフォルト値を含む)。このオペレーションで発生する可能性のあるエラーが一覧表示されます。各オペレーションは、AWS CLI のサブコマンドに対応します。
- データタイプ - コマンドが必要なパラメータそして、リクエストに応答して返す構造体に関する詳細情報。
- Common Parameters - サービスのすべてのアクションに共通のパラメータに関する詳細情報。
- Common Errors - サービスの操作によって返される可能性のあるエラーに関する詳細情報。

各セクションの名前と有無は、サービスによって異なる場合があります。

> **サービス固有の CLI**
>
> 一部のサービスには、すべてのサービスで動作するように単一の AWS CLI が作成される前から存在する個別の CLI があります。これらのサービス固有の CLI には、サービスのドキュメントページからリンクされた個別のドキュメントがあります。サービス固有の CLI のドキュメントは AWS CLI には適用されません。

## エラーのトラブルシューティング

AWS CLI エラーの診断と修正に関するヘルプについては、「the section called “エラーのトラブルシューティング”」を参照してください。

## その他のヘルプ

AWS CLI の問題に関する追加のヘルプについては、GitHub の AWS CLI コミュニティにアクセスしてください。

# AWS CLI のコマンド構造

このトピックでは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドの構造と、wait コマンドの使用方法について説明します。

トピック

- コマンド構造

- Wait コマンド

## コマンド構造

AWS CLI は、コマンドラインでマルチパート構造を使用し、それは次の順序で指定される必要があります。

1. aws プログラムのベースコール。
2. 最上位レベルの コマンド。一般に AWS によってサポートされる AWS CLI サービスに対応します。
3. 実行する操作を指定するサブコマンド。
4. 操作に必要となる一般的な AWS CLI オプションまたはパラメータ。これらは、最初の 3 つのパートに続く限り、任意の順序で指定することができます。排他的パラメータが複数回指定された場合は、最後の値のみ適用されます。

```
$ aws <command> <subcommand> [options and parameters]
```

パラメータは数値、文字列、リスト、マップ、JSON 構造体など、様々なタイプの入力値を取得できます。サポートされる内容は、指定したコマンドおよびサブコマンドによって異なります。

例

Amazon S3

次の例では、すべての Amazon S3 バケットを一覧表示します。

```
$ aws s3 ls
2018-12-11 17:08:50 amzn-s3-demo-bucket1
2018-12-14 14:55:44 amzn-s3-demo-bucket2
```

Amazon S3 コマンドの詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「aws s3」を参照してください。

AWS CloudFormation

以下の create-change-set コマンドの例は、CloudFormation スタック名を *my-change-set* に変更します。

```
$ aws cloudformation create-change-set --stack-name my-stack --change-set-name my-change-set
```

AWS CloudFormation コマンドの詳細については、AWS CLI コマンドリファレンス の「aws cloudformation」を参照してください。

## Wait コマンド

一部の AWS のサービスでは、wait コマンドを使用できます。aws wait を使用するコマンドは、通常、コマンドが完了するまで待機してから、次のステップに進みます。wait コマンドを使用すると、wait コマンドが失敗した場合に後続のステップに移動するのを防ぐことができるため、マルチパートコマンドやスクリプトに特に便利です。

AWS CLI は、wait コマンドのコマンドラインでマルチパート構造を使用します。それは次の順序で指定される必要があります。

1. aws プログラムのベースコール。
2. 最上位レベルの コマンド。一般に AWS によってサポートされる AWS CLI サービスに対応します。
3. wait コマンド。
4. 実行する操作を指定するサブコマンド。
5. 操作に必要な一般的な CLI オプションまたはパラメータ。これらは、最初の 3 つのパートに続く限り、任意の順序で指定することができます。排他的パラメータが複数回指定された場合は、最後の値のみ適用されます。

```
$ aws <command> wait <subcommand> [options and parameters]
```

パラメータは数値、文字列、リスト、マップ、JSON 構造体など、様々なタイプの入力値を取得できます。サポートされる内容は、指定したコマンドおよびサブコマンドによって異なります。

> **Note**
>
> すべての AWS のサービスが wait コマンドをサポートしているわけではありません。ご使用のサービスが wait コマンドをサポートしているかどうかについては、AWS CLI バージョン 2 リファレンスガイドを参照してください。

例

AWS CloudFormation

次の wait change-set-create-complete コマンドの例は、*my-stack* スタック内の *my-change-set* 変更セットの実行準備が整っていることを確認できる場合に限り、一時停止と再開を行います。

```
$ aws cloudformation wait change-set-create-complete --stack-name my-stack --change-set-name my-change-set
```

AWS CloudFormation waitコマンドの詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「wait」を参照してください。

AWS CodeDeploy

次の wait deployment-successful コマンド例は、*d-A1B2C3111* のデプロイが正常に完了するまで一時停止します。

```
$ aws deploy wait deployment-successful --deployment-id d-A1B2C3111
```

AWS CodeDeploy waitコマンドの詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「wait」を参照してください。

# AWS CLI でのパラメータ値の指定

AWS Command Line Interface (AWS CLI) で使用される多くのパラメータは、以下の aws ec2 create-key-pair コマンド例のキーペア名 my-key-pair などのように、単純な文字列または数値です。

```
$ aws ec2 create-key-pair --key-name my-key-pair
```

コマンドのフォーマットは、ターミナルによって異なる場合があります。たとえば、ほとんどのターミナルは大文字と小文字を区別しますが、Powershell は大文字と小文字を区別しません。つまり、以下の 2 つのコマンド例では、MyFile*.txt と myfile*.txt を異なるパラメータとして表示するため、大文字と小文字が区別されるターミナルでは異なる結果になります。

ただし、PowerShell はこれらのリクエストを、MyFile*.txt と myfile*.txt を同じパラメータと見なすのと同じように処理します。次のコマンド例は、aws s3 cp コマンドを使用したこれらのパラメータを示しています。

```
$ aws s3 cp . s3://amzn-s3-demo-bucket/path --include "MyFile*.txt"
$ aws s3 cp . s3://amzn-s3-demo-bucket/path --include "myfile*.txt"
```

PowerShell で大文字と小文字が区別されないことの詳細については、PowerShell のドキュメントの「about_Case-Sensitivity」を参照してください。

特殊文字やスペース文字を含む文字列を引用符やリテラルで囲む必要がある場合があります。このフォーマットに関する規則は、ターミナルによっても異なる場合があります。複雑なパラメータを引用符で囲む方法の詳細については、「Using quotation marks and literals with strings in the AWS CLI」を参照してください。

これらのトピックでは、最も一般的なターミナルフォーマットルールについて説明します。ターミナルでパラメータ値を認識できない場合は、このセクションのトピックを確認し、ターミナルのドキュメントで特定の構文ルールを確認してください。

パラメータトピック

- Common parameter types in the AWS CLI
- Using quotation marks and literals with strings in the AWS CLI
- AWS CLI でのファイルからのパラメータの読み込み
- AWS CLI skeletons and input files in the AWS CLI
- Using shorthand syntax in the AWS CLI

## Common parameter types in the AWS CLI

このセクションでは、いくつかの一般的なパラメータタイプと一般的に必要な形式について説明します。

特定のコマンドでパラメータの書式化に問題がある場合には、コマンド名の後に **help** と入力することによって、ヘルプを確認してみてください。各サブコマンドのヘルプには、オプションの名前と説明が示されています。オプションのパラメータタイプは、括弧内に一覧表示されています。ヘルプ表示の詳細については、「the section called “ヘルプが必要な場合”」を参照してください。

パラメータタイプには次のものがあります。

- String
- タイムスタンプ
- リスト

- ブール値
- 整数
- バイナリ/blob (バイナリラージオブジェクト) とストリーミング blob
- マップ
- ドキュメント

### String

文字列パラメータには、ASCII 文字セットの英数字、記号、空白文字が使用できます。空白文字を含む文字列は引用符で囲まれている必要があります。予期しない結果を避けるため、標準の空白文字以外の記号や空白文字は使用せず、お使いの端末の引用符のルールに従うことをお勧めします。

一部の文字列パラメータはファイルからバイナリデータを受け取ることができます。例については、「バイナリファイル」を参照してください。

### タイムスタンプ

タイムスタンプの形式は ISO 8601 標準に従います。これらは「DateTime」または「Date」パラメータと呼ばれることもあります。

```
$ aws ec2 describe-spot-price-history --start-time 2014-10-13T19:00:00Z
```

有効な形式は次のとおりです。

- *YYYY*-*MM*-*DD*T*hh*:*mm*:*ss.sssTZD (UTC)* (例: 2014-10-01T20:30:00.000Z)
- *YYYY*-*MM*-*DD*T*hh*:*mm*:*ss.sssTZD (#######)* (例: 2014-10-01T12:30:00.000-08:00)
- *YYYY*-*MM*-*DD* (例: 2014-10-01)
- Unix 時間 (秒)、例: 1412195400。これは Unix エポック時間と呼ばれることもあり、1970 年 1 月 1 日午前 0 時 (UTC) からの秒数を表します。

AWS CLI バージョン 2 はデフォルトで、すべてのレスポンスの DateTime 値を ISO 8601 形式に変換します。

`cli_timestamp_format` ファイル設定を使用して、タイプスタンプ形式を設定できます。

### リスト

スペースで区切られた 1 つ以上の文字列。文字列項目にスペースがある場合は、その項目を引用符で囲む必要があります。予期しない結果を避けるため。お使いの端末の引用のルールを遵守してください。

```
$ aws ec2 describe-spot-price-history --instance-types m1.xlarge m1.medium
```

### ブール値

オプションをオンまたはオフにするバイナリフラグです。例えば、ec2 describe-spot-price-history にはブール型の --dry-run パラメータがあり、このパラメータが指定されると、クエリを実際に実行することなくサービスのクエリを検証します。

```
$ aws ec2 describe-spot-price-history --dry-run
```

出力にはコマンドが正しい形式だったかどうかが示されます。このコマンドには、--no-dry-run バージョンのパラメータも含まれ、これを使用して、コマンドを通常どおりに実行することを明示的に示すことができます。これは、デフォルトの動作であるため、含める必要はありません。

### 整数

符号なしの整数。

```
$ aws ec2 describe-spot-price-history --max-items 5
```

### バイナリ/blob (バイナリラージオブジェクト) とストリーミング blob

AWS CLI では、バイナリ値を文字列としてコマンドラインで直接渡すことができます。blob には 2 つのタイプがあります。

- blob
- ストリーミング blob

#### blob

タイプ blob で、パラメータに値を渡すには、fileb:// プレフィックスを使用してバイナリデータを含むローカルファイルへのパスを指定する必要があります。fileb:// プレフィックスを使用して参照されるファイルは、常に、エンコードされていない raw バイナリとして扱われます。

指定されたパスは、現在の作業ディレクトリに対する相対パスとして解釈されます。例えば、`--plaintext` の `aws kms encrypt` パラメータは blob です。

```
$ aws kms encrypt \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --plaintext fileb://ExamplePlaintextFile \
    --output text \
    --query CiphertextBlob | base64 \
    --decode > ExampleEncryptedFile
```

> **Note**
>
> 下位互換性を保つため、`file://` プレフィックスを使用できます。ファイル設定 `cli_binary_format` または `--cli-binary-format` コマンドラインオプションに応じて、次の 2 つの形式が使用されます。
>
> - AWS CLI バージョン 2 のデフォルト。設定の値が `base64` の場合、`file://` プレフィックスを使用して参照されるファイルは、base64 でエンコードされたテキストとして扱われます。
> - AWS CLI バージョン 1 のデフォルト。設定の値が `raw-in-base64-out` の場合、`file://` プレフィックスを使用して参照されるファイルはテキストとして読み取られます。AWS CLI は、これをバイナリにエンコードしようとします。
>
> 詳細については、ファイル設定 `cli_binary_format` または `--cli-binary-format` コマンドラインオプションを参照してください。

### ストリーミング blob

`aws cloudsearchdomain upload-documents` などのストリーミング blob はプレフィックスを使用しません。代わりに、ストリーミング blob パラメータは直接ファイルパスを使用してフォーマットされます。次の例では、`aws cloudsearchdomain upload-documents` コマンドに直接ファイルパス `document-batch.json` を使用しています。

```
$ aws cloudsearchdomain upload-documents \
    --endpoint-url https://doc-my-domain.us-west-1.cloudsearch.amazonaws.com \
    --content-type application/json \
    --documents document-batch.json
```

### マップ

JSON または CLI の短縮構文を使用して指定されたキーと値のペアのセット。次の JSON の例では、マップパラメータ `--key`を使用して、 my-table という名前の Amazon DynamoDB テーブルから項目を読み取ります。パラメータは、ネストされた JSON 構造の数値 1 で id という名前のプライマリキーを指定します。

コマンドラインでより高度な JSON を使用するには、`jq` のようなコマンドライン JSON プロセッサを使用して JSON 文字列を作成することを検討してください。`jq` の詳細については、GitHub の jq repository を参照してください。

```
$ aws dynamodb get-item --table-name my-table --key '{"id": {"N":"1"}}'

{
    "Item": {
        "name": {
            "S": "John"
        },
        "id": {
            "N": "1"
        }
    }
}
```

### ドキュメント

> **Note**
>
> 短縮構文は、ドキュメントタイプと互換性がありません。

ドキュメントタイプは、文字列内に JSON を埋め込む必要なく、データを送信するために使用されます。ドキュメントタイプによってサービスが任意のスキーマを提供することで、より柔軟なデータ型を使用できます。

これにより、値を エスケープすることなく JSON データを送信できます。例えば、次のように エスケープされた JSON 入力の代わりに使用します。

```
{"document": "{\"key\":true}"}
```

次のドキュメントタイプが使用できます。

```
{"document": {"key": true}}
```

ドキュメントタイプに対し有効な値

ドキュメントタイプは柔軟な性質を持っているため、有効な値のタイプは複数あります。有効な値には次のようなものがあります。

String

```
--option '"value"'
```

Number

```
--option 123
--option 123.456
```

ブール値

```
--option true
```

Null

```
--option null
```

配列

```
--option '["value1", "value2", "value3"]'
--option '["value", 1, true, null, ["key1", 2.34], {"key2": "value2"}]'
```

オブジェクト

```
--option '{"key": "value"}'
--option '{"key1": "value1", "key2": 123, "key3": true, "key4": null, "key5":
 ["value3", "value4"], "key6": {"value5": "value6"}'
```

## Using quotation marks and literals with strings in the AWS CLI

AWS CLI では、主に、一重引用符と二重引用符の使用方法が 2 つあります。

- 空白を含む文字列を引用符で囲む
- 文字列内での引用符の使用


## 空白を含む文字列を引用符で囲む

コマンドラインでパラメータ名とその値はスペースで区切ります。文字列値にスペースが埋め込まれている場合は、文字列全体を引用符で囲むことで、AWS CLI によってスペースが値と次のパラメータ名との区切りとして誤って解釈されないようにする必要があります。使用する引用符のタイプは、AWS CLI を実行しているオペレーティングシステムによって異なります。

Linux and macOS

一重引用符 ' ' を使用します。

```
$ aws ec2 create-key-pair --key-name 'my key pair'
```

引用符の使用方法の詳細については、使用するシェルのユーザードキュメントを参照してください。

PowerShell

一重引用符 (推奨)

一重引用符 ' ' は verbatim 文字列と呼ばれます。文字列は、入力したとおりにコマンドに渡されるため、PowerShell 変数は通過しません。

```
PS C:\> aws ec2 create-key-pair --key-name 'my key pair'
```

二重引用符

二重引用符 " " は expandable 文字列と呼ばれます。変数は拡張可能な文字列で渡すことができます。

```
PS C:\> aws ec2 create-key-pair --key-name "my key pair"
```

引用符の使用方法の詳細については、Microsoft PowerShell ドキュメントの「About Quoting Rules」を参照してください。

Windows command prompt

二重引用符 " " を使用します。

```
C:\> aws ec2 create-key-pair --key-name "my key pair"
```

オプションとして、パラメータ名と値をスペースの代わりに等号 = で区切ることができます。通常、これはパラメータの値がハイフンで始まる場合にのみ必要です。

```
$ aws ec2 delete-key-pair --key-name=-mykey
```

## 文字列内での引用符の使用

文字列に引用符が含まれている場合があり、シェルが正しく動作するためには、引用符のエスケープが必要になることがあります。パラメータ値の一般的なタイプの 1 つとして JSON 文字列があります。JSON 構造内の各要素の名前と値の前後にスペースと二重引用符 " " が含まれているため、これは複雑です。コマンドラインで JSON 形式のパラメータを入力する方法はオペレーティングシステムによって異なります。

コマンドラインでより高度な JSON を使用するには、jq のようなコマンドライン JSON プロセッサを使用して JSON 文字列を作成することを検討してください。jq の詳細については、GitHub の jq repository を参照してください。

Linux and macOS

Linux および macOS で文字列を文字どおりに解釈するには、次の例のように、一重引用符 ' ' を使用して JSON データ構造を囲みます。JSON 文字列に埋め込まれた二重引用符は、文字どおり処理されるため、エスケープする必要はありません。JSON は一重引用符で囲まれているため、文字列内の一重引用符はエスケープする必要があります。このためには、通常は一重引用符 \' の前にバックスラッシュを使用します。

```
$ aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-12345678 \
    --block-device-mappings '[{"DeviceName":"/dev/sdb","Ebs":
{"VolumeSize":20,"DeleteOnTermination":false,"VolumeType":"standard"}}]'
```

引用符の使用方法の詳細については、使用するシェルのユーザードキュメントを参照してください。

PowerShell

一重引用符 ' ' または二重引用符 " " を使用します。

一重引用符 (推奨)

一重引用符 ' ' は verbatim 文字列と呼ばれます。文字列は、入力したとおりにコマンドに渡されるため、PowerShell 変数は通過しません。

JSON データ構造には二重引用符が含まれているため、一重引用符 ' ' で囲むことをお勧めします。一重引用符を使用する場合は、JSON 文字列に埋め込まれた二重引用符を エスケープする必要はありません。ただし、JSON 構造内では、各一重引用符をバックティック ` でエスケープする必要があります。

```
PS C:\> aws ec2 run-instances `
    --image-id ami-12345678 `
    --block-device-mappings '[{"DeviceName":"/dev/sdb","Ebs":
{"VolumeSize":20,"DeleteOnTermination":false,"VolumeType":"standard"}}]'
```

二重引用符

二重引用符 " " は expandable 文字列と呼ばれます。変数は拡張可能な文字列で渡すことができます。

二重引用符を使用する場合は、JSON 文字列に埋め込まれた 一重引用符を エスケープする必要はありません。ただし、次の例のように、JSON 構造内で各二重引用符をバックティック ` でエスケープする必要があります。

```
PS C:\> aws ec2 run-instances `
    --image-id ami-12345678 `
    --block-device-mappings "[{`"DeviceName`":`"/dev/sdb`",`"Ebs`":
{`"VolumeSize`":20,`"DeleteOnTermination`":false,`"VolumeType`":`"standard`"}}]"
```

引用符の使用方法の詳細については、Microsoft PowerShell ドキュメントの「About Quoting Rules」を参照してください。

> **Warning**
>
> PowerShell は AWS CLI にコマンドを送信する前に、コマンドが一般的な PowerShell と CommandLineToArgvW 引用ルールのどちらを使用して解釈されるかを判断します。PowerShell が CommandLineToArgvW を使用して処理する場合は、バックスラッシュ \ で文字を エスケープする必要があります。
> PowerShell のCommandLineToArgvW 詳細については、マイクロソフトドキュメントブログの「Microsoft DevBlogs の CommandLineToArgvW による引用符とバックスラッシュの奇妙な扱いの理由」を参照してください。コマンドライン引数を間違った方法で引

用する人々、および Microsoft Docs の CommandLineToArgvW 関数を参照してください。

一重引用符

一重引用符 ' ' は verbatim 文字列と呼ばれます。文字列は、入力したとおりにコマンドに渡されるため、PowerShell 変数は通過しません。バックスラッシュ \ で文字をエスケープします。

```
PS C:\> aws ec2 run-instances `
    --image-id ami-12345678 `
    --block-device-mappings '[{\"DeviceName\":\"/dev/sdb\",\"Ebs\":
{\"VolumeSize\":20,\"DeleteOnTermination\":false,\"VolumeType\":\"standard\"}}]'
```

二重引用符

二重引用符 " " は expandable 文字列と呼ばれます。変数は expandable 文字列で渡すことができます。二重引用符で囲まれた文字列の場合、バックティックだけを使用するのではなく、引用符ごとに `\ を使用して 2 回エスケープする必要があります。バックティックはバックスラッシュをエスケープし、バックスラッシュは CommandLineToArgvW プロセスのエスケープ文字として使用されます。

```
PS C:\> aws ec2 run-instances `
    --image-id ami-12345678 `
    --block-device-mappings "[{`\"DeviceName`\":`\"/dev/sdb`\",`\"Ebs`\":
{`\"VolumeSize`\":20,`\"DeleteOnTermination`\":false,`\"VolumeType`\":`
\"standard`\"}}]"
```

Blobs (推奨)

JSON データ入力の PowerShell 引用ルールをバイパスするには、BLOB を使用して JSON データを AWS CLI に直接渡します。BLOB の詳細については、「blob」を参照してください。

Windows command prompt

Windows コマンドプロンプトでは、JSON データ構造を二重引用符 " " で囲む必要があります。また、コマンドプロセッサによって、JSON に埋め込まれた二重引用符が誤って解釈されないようにするには、以下の例のように、JSON データ構造内の各二重引用符 \ をエスケープする (バックスラッシュ " 文字で始める) 必要もあります。

```
C:\> aws ec2 run-instances ^
```

```
    --image-id ami-12345678 ^
    --block-device-mappings "[{\"DeviceName\":\"/dev/sdb\",\"Ebs\":
{\"VolumeSize\":20,\"DeleteOnTermination\":false,\"VolumeType\":\"standard\"}}]"
```

最も外側の二重引用符のみエスケープしません。

## AWS CLI でのファイルからのパラメータの読み込み

一部のパラメータでは、AWS CLI がデータをロードするファイル名を引数として期待します。他のパラメータを使用すると、コマンドラインで入力するテキストまたはファイルから読み取るテキストとしてパラメータ値を指定できます。ファイルが必須であるか省略可能であるかに関係なく、AWS CLI がファイルを理解できるように、ファイルを正しくエンコードする必要があります。ファイルのエンコーディングは、読み取りシステムのデフォルトロケールと一致する必要があります。これは、Python の `locale.getpreferredencoding()` メソッドを使用して判断できます。

この方法は 1 つのファイルで 1 つのパラメータを読み込む場合に使用します。1 つのファイルで複数のパラメータを読み込む方法については、「the section called “CLI スケルトンテンプレートの生成”」を参照してください。

> **Note**
>
> デフォルトでは、Windows PowerShell はテキストを UTF-16 として出力します。これは、JSON ファイルおよび多くの Linux システムで使用されている UTF-8 エンコードと競合します。`-Encoding ascii` が結果として得られるファイルを読み取ることができるように、PowerShell `Out-File` コマンドで AWS CLI を使用することをお勧めします。

トピック


- ファイルからパラメータを読み込む方法
- バイナリファイル
- 短縮構文の値としてファイルを読み込む


### ファイルからパラメータを読み込む方法

場合によっては、コマンドラインパラメータ値としてすべてを入力することを試みる代わりに、ファイルからパラメータ値をロードすることが便利なことがあります (パラメータが複雑な JSON 文字列の場合など)。値を含むファイルを指定するには、次の形式でファイル URL を指定します。

```
file://complete/path/to/file
```

- 最初の 2 つのスラッシュ「/」文字は仕様の一部です。必要なパスが「/」で始まる場合、結果は 3 つのスラッシュ文字 file:///*folder/file* になります。
- この URI は、実際のパラメータコンテンツが含まれているファイルへのパスを示します。
- スペースまたは特殊文字を含むファイルを使用する場合は、お使いの端末の引用符とエスケープのルールに従ってください。

次の例のファイルパスは、現在の作業ディレクトリに対する相対値として解釈されます。

Linux or macOS

```
// Read from a file in the current directory
$ aws ec2 describe-instances --filters file://filter.json

// Read from a file in /tmp
$ aws ec2 describe-instances --filters file:///tmp/filter.json

// Read from a file with a filename with whitespaces
$ aws ec2 describe-instances --filters 'file://filter content.json'
```

Windows command prompt

```
// Read from a file in C:\temp
C:\> aws ec2 describe-instances --filters file://C:\temp\filter.json

// Read from a file with a filename with whitespaces
C:\> aws ec2 describe-instances --filters "file://C:\temp\filter content.json"
```

file:// プレフィックスオプションは、「~/」、「./」、および「../」など、Unix 形式の拡張子をサポートしています。Windows では、「~/」式は、%USERPROFILE% 環境変数に格納されているユーザーディレクトリに展開されます。例えば、Windows 10 では、一般にユーザーディレクトリは %USERPROFILE% にあります。

別の JSON ドキュメントの値として埋め込まれている JSON ドキュメントも エスケープする必要があります。

```
$ aws sqs create-queue --queue-name my-queue --attributes file://attributes.json
```

attributes.json

```
{
  "RedrivePolicy": "{\"deadLetterTargetArn\":\"arn:aws:sqs:us-
west-2:0123456789012:deadletter\", \"maxReceiveCount\":\"5\"}"
}
```

## バイナリファイル

バイナリデータをパラメータとして取るコマンドでは、fileb:// プレフィックスを使用して、データがバイナリコンテンツであることを指定します。バイナリデータを受け入れるコマンドは次のとおりです。

- **aws ec2 run-instances:**--user-dataパラメータ
- **aws s3api put-object:**--sse-customer-keyパラメータ
- **aws kms decrypt:**--ciphertext-blobパラメータ

次の例では、Linux コマンドラインツールを使用してバイナリ 256 ビット AES キーを生成し、Amazon S3 に渡して、アップロードされたファイルをサーバー側で暗号化します。

```
$ dd if=/dev/urandom bs=1 count=32 > sse.key
32+0 records in
32+0 records out
32 bytes (32 B) copied, 0.000164441 s, 195 kB/s
$ aws s3api put-object \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --key test.txt \
    --body test.txt \
    --sse-customer-key fileb://sse.key \
    --sse-customer-algorithm AES256
{
    "SSECustomerKeyMD5": "iVg8oWa8sy714+FjtesrJg==",
    "SSECustomerAlgorithm": "AES256",
    "ETag": "\"a6118e84b76cf98bf04bbe14b6045c6c\""
}
```

JSON 形式のパラメータを含むファイルを参照する別の例については、ユーザーへの IAM 管理ポリシーのアタッチ をご参照ください。

### 短縮構文の値としてファイルを読み込む

短縮構文を使用する場合、値が大きいときや複雑なときは、値をファイルとして読み込む方が簡単なことがよくあります。ファイルを短縮構文の値として読み込む場合、形式が少し変わります。key=value で、= 演算子の代わりに @= 演算子を使用します。@= は AWS CLI に対して、その値を文字列ではなくファイルパスとして解釈するように指示します。次の例では、キーと値のペアを使用してファイルを読み込む方法を示しています。

Linux or macOS

```
--option key@=file://template.txt
```

Windows

```
--option "key1@=file://template.txt"
```

次の例では、aws rolesanywhere create-trust-anchor コマンドで証明書ファイルを読み込む方法を示しています。

```
$ aws rolesanywhere create-trust-anchor --name TrustAnchor \
    --source sourceData={x509CertificateData@=file://root-
ca.crt},sourceType="CERTIFICATE_BUNDLE"  \
    --enabled
```

短縮構文の詳細については、「the section called “短縮構文”」を参照してください。

## AWS CLI skeletons and input files in the AWS CLI

ほとんどの AWS CLI コマンドは、ファイルからのパラメータ入力のインポートに対応しています。これらのテンプレートは generate-cli-skeleton オプションを使用して生成し、--cli-input-json および --cli-input-yaml パラメータを使用してインポートできます。

トピック

- AWS CLI スケルトンと入力ファイルについて
- コマンドスケルトンを生成してインポートする
- 入力ファイルとコマンドラインパラメータの組み合わせ

# AWS CLI スケルトンと入力ファイルについて

ほとんどの AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドは、`--cli-input-json` および `--cli-input-yaml` パラメータを使用してファイルからパラメータ入力をインポートする機能をサポートしています。

これらの同じコマンドは、`--generate-cli-skeleton` パラメータを使用して、JSON または YAML 形式のファイルを生成します。このファイルには、編集および入力できるすべてのパラメータが含まれています。その後、入力済みのファイルを `--cli-input-json` または `--cli-input-yaml` パラメータで指定してこのコマンドを実行できます。

> **Important**
>
> `aws s3` コマンド などのカスタム AWS CLI コマンドは、このトピックで説明している `--generate-cli-skeleton` または `--cli-input-json` および `--cli-input-yaml` パラメータをサポートしていません。特定のコマンドがこれらのパラメータをサポートしているかどうかを確認するには、使用するコマンドに対して `help` コマンドを実行するか、AWS CLI バージョン 2 リファレンスガイドを参照してください。

`--generate-cli-skeleton` は、カスタマイズしてコマンドの入力として使用できるパラメータテンプレートを生成して表示します。生成されるテンプレートには、そのコマンドによってサポートされているすべてのパラメータが含まれています。

`--generate-cli-skeleton` パラメータには、次のいずれかの値を指定できます。

- `input` - 生成されたテンプレートには、JSON 形式の入力パラメータがすべて含まれます。これは、デフォルト値です。
- `yaml-input` - 生成されたテンプレートには、YAML 形式の入力パラメータがすべて含まれます。
- `output` - 生成されたテンプレートには、JSON 形式の出力パラメータがすべて含まれます。現在、YAML 形式で出力パラメータを要求することはできません。

AWS CLI は基本的にサービスの API の「ラッパー」であるため、スケルトンファイルは、すべてのパラメータを、基になる API パラメータ名で参照することを想定しています。このパラメータ名は AWS CLI のものとは異なることがあります。例えば、AWS CLI という名前の `user-name` パラメータは、AWS という名前の `UserName` のサービスの API パラメータにマップされる場合があります (大文字小文字が変更されダッシュがないことに注意)。エラーを回避するために、`--generate-cli-skeleton` オプションを使用して「正しい」パラメータ名でテンプレートを生成することをお

勧めします。サービスの API リファレンスガイドを参照して、使用可能なパラメータ名を確認できます。テンプレートから、値を指定しない必須でないパラメータを削除できます。

例えば、次のコマンドを実行すると、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) コマンドrun-instancesのパラメータテンプレートが生成されます 。

JSON

次の例は、input パラメータのデフォルト値 (--generate-cli-skeleton) を使用して JSON でフォーマットされたテンプレートを生成する方法を示しています。

```
$ aws ec2 run-instances --generate-cli-skeleton
```

```
{
    "DryRun": true,
    "ImageId": "",
    "MinCount": 0,
    "MaxCount": 0,
    "KeyName": "",
    "SecurityGroups": [
        ""
    ],
    "SecurityGroupIds": [
        ""
    ],
    "UserData": "",
    "InstanceType": "",
    "Placement": {
        "AvailabilityZone": "",
        "GroupName": "",
        "Tenancy": ""
    },
    "KernelId": "",
    "RamdiskId": "",
    "BlockDeviceMappings": [
        {
            "VirtualName": "",
            "DeviceName": "",
            "Ebs": {
                "SnapshotId": "",
                "VolumeSize": 0,
                "DeleteOnTermination": true,
                "VolumeType": "",
```

```
                "Iops": 0,
                "Encrypted": true
            },
            "NoDevice": ""
        }
    ],
    "Monitoring": {
        "Enabled": true
    },
    "SubnetId": "",
    "DisableApiTermination": true,
    "InstanceInitiatedShutdownBehavior": "",
    "PrivateIpAddress": "",
    "ClientToken": "",
    "AdditionalInfo": "",
    "NetworkInterfaces": [
        {
            "NetworkInterfaceId": "",
            "DeviceIndex": 0,
            "SubnetId": "",
            "Description": "",
            "PrivateIpAddress": "",
            "Groups": [
                ""
            ],
            "DeleteOnTermination": true,
            "PrivateIpAddresses": [
                {
                    "PrivateIpAddress": "",
                    "Primary": true
                }
            ],
            "SecondaryPrivateIpAddressCount": 0,
            "AssociatePublicIpAddress": true
        }
    ],
    "IamInstanceProfile": {
        "Arn": "",
        "Name": ""
    },
    "EbsOptimized": true
}
```

YAML

次の例は、yaml-input パラメータの値 (--generate-cli-skeleton) を使用して YAML でフォーマットされたテンプレートを生成する方法を示しています。

```
$ aws ec2 run-instances --generate-cli-skeleton yaml-input
```

```
BlockDeviceMappings:  # The block device mapping entries.
- DeviceName: ''  # The device name (for example, /dev/sdh or xvdh).
  VirtualName: '' # The virtual device name (ephemeralN).
  Ebs: # Parameters used to automatically set up Amazon EBS volumes when the
 instance is launched.
    DeleteOnTermination: true  # Indicates whether the EBS volume is deleted on
 instance termination.
    Iops: 0 # The number of I/O operations per second (IOPS) that the volume
 supports.
    SnapshotId: '' # The ID of the snapshot.
    VolumeSize: 0 # The size of the volume, in GiB.
    VolumeType: st1 # The volume type. Valid values are: standard, io1, gp2, sc1,
 st1.
    Encrypted: true # Indicates whether the encryption state of an EBS volume is
 changed while being restored from a backing snapshot.
    KmsKeyId: '' # Identifier (key ID, key alias, ID ARN, or alias ARN) for a
 customer managed KMS key under which the EBS volume is encrypted.
  NoDevice: '' # Suppresses the specified device included in the block device
 mapping of the AMI.
ImageId: '' # The ID of the AMI.
InstanceType: c4.4xlarge # The instance type. Valid values are: t1.micro, t2.nano,
 t2.micro, t2.small, t2.medium, t2.large, t2.xlarge, t2.2xlarge, t3.nano, t3.micro,
 t3.small, t3.medium, t3.large, t3.xlarge, t3.2xlarge, t3a.nano, t3a.micro,
 t3a.small, t3a.medium, t3a.large, t3a.xlarge, t3a.2xlarge, m1.small, m1.medium,
 m1.large, m1.xlarge, m3.medium, m3.large, m3.xlarge, m3.2xlarge, m4.large,
 m4.xlarge, m4.2xlarge, m4.4xlarge, m4.10xlarge, m4.16xlarge, m2.xlarge, m2.2xlarge,
 m2.4xlarge, cr1.8xlarge, r3.large, r3.xlarge, r3.2xlarge, r3.4xlarge, r3.8xlarge,
 r4.large, r4.xlarge, r4.2xlarge, r4.4xlarge, r4.8xlarge, r4.16xlarge, r5.large,
 r5.xlarge, r5.2xlarge, r5.4xlarge, r5.8xlarge, r5.12xlarge, r5.16xlarge,
 r5.24xlarge, r5.metal, r5a.large, r5a.xlarge, r5a.2xlarge, r5a.4xlarge,
 r5a.8xlarge, r5a.12xlarge, r5a.16xlarge, r5a.24xlarge, r5d.large, r5d.xlarge,
 r5d.2xlarge, r5d.4xlarge, r5d.8xlarge, r5d.12xlarge, r5d.16xlarge, r5d.24xlarge,
 r5d.metal, r5ad.large, r5ad.xlarge, r5ad.2xlarge, r5ad.4xlarge, r5ad.8xlarge,
 r5ad.12xlarge, r5ad.16xlarge, r5ad.24xlarge, x1.16xlarge, x1.32xlarge, x1e.xlarge,
 x1e.2xlarge, x1e.4xlarge, x1e.8xlarge, x1e.16xlarge, x1e.32xlarge, i2.xlarge,
 i2.2xlarge, i2.4xlarge, i2.8xlarge, i3.large, i3.xlarge, i3.2xlarge, i3.4xlarge,
```

```
 i3.8xlarge, i3.16xlarge, i3.metal, i3en.large, i3en.xlarge, i3en.2xlarge,
 i3en.3xlarge, i3en.6xlarge, i3en.12xlarge, i3en.24xlarge, i3en.metal, hi1.4xlarge,
 hs1.8xlarge, c1.medium, c1.xlarge, c3.large, c3.xlarge, c3.2xlarge, c3.4xlarge,
 c3.8xlarge, c4.large, c4.xlarge, c4.2xlarge, c4.4xlarge, c4.8xlarge, c5.large,
 c5.xlarge, c5.2xlarge, c5.4xlarge, c5.9xlarge, c5.12xlarge, c5.18xlarge,
 c5.24xlarge, c5.metal, c5d.large, c5d.xlarge, c5d.2xlarge, c5d.4xlarge,
 c5d.9xlarge, c5d.18xlarge, c5n.large, c5n.xlarge, c5n.2xlarge, c5n.4xlarge,
 c5n.9xlarge, c5n.18xlarge, cc1.4xlarge, cc2.8xlarge, g2.2xlarge, g2.8xlarge,
 g3.4xlarge, g3.8xlarge, g3.16xlarge, g3s.xlarge, g4dn.xlarge, g4dn.2xlarge,
 g4dn.4xlarge, g4dn.8xlarge, g4dn.12xlarge, g4dn.16xlarge, cg1.4xlarge, p2.xlarge,
 p2.8xlarge, p2.16xlarge, p3.2xlarge, p3.8xlarge, p3.16xlarge, p3dn.24xlarge,
 d2.xlarge, d2.2xlarge, d2.4xlarge, d2.8xlarge, f1.2xlarge, f1.4xlarge, f1.16xlarge,
 m5.large, m5.xlarge, m5.2xlarge, m5.4xlarge, m5.8xlarge, m5.12xlarge, m5.16xlarge,
 m5.24xlarge, m5.metal, m5a.large, m5a.xlarge, m5a.2xlarge, m5a.4xlarge,
 m5a.8xlarge, m5a.12xlarge, m5a.16xlarge, m5a.24xlarge, m5d.large, m5d.xlarge,
 m5d.2xlarge, m5d.4xlarge, m5d.8xlarge, m5d.12xlarge, m5d.16xlarge, m5d.24xlarge,
 m5d.metal, m5ad.large, m5ad.xlarge, m5ad.2xlarge, m5ad.4xlarge, m5ad.8xlarge,
 m5ad.12xlarge, m5ad.16xlarge, m5ad.24xlarge, h1.2xlarge, h1.4xlarge, h1.8xlarge,
 h1.16xlarge, z1d.large, z1d.xlarge, z1d.2xlarge, z1d.3xlarge, z1d.6xlarge,
 z1d.12xlarge, z1d.metal, u-6tb1.metal, u-9tb1.metal, u-12tb1.metal, u-18tb1.metal,
 u-24tb1.metal, a1.medium, a1.large, a1.xlarge, a1.2xlarge, a1.4xlarge, a1.metal,
 m5dn.large, m5dn.xlarge, m5dn.2xlarge, m5dn.4xlarge, m5dn.8xlarge, m5dn.12xlarge,
 m5dn.16xlarge, m5dn.24xlarge, m5n.large, m5n.xlarge, m5n.2xlarge, m5n.4xlarge,
 m5n.8xlarge, m5n.12xlarge, m5n.16xlarge, m5n.24xlarge, r5dn.large, r5dn.xlarge,
 r5dn.2xlarge, r5dn.4xlarge, r5dn.8xlarge, r5dn.12xlarge, r5dn.16xlarge,
 r5dn.24xlarge, r5n.large, r5n.xlarge, r5n.2xlarge, r5n.4xlarge, r5n.8xlarge,
 r5n.12xlarge, r5n.16xlarge, r5n.24xlarge.
Ipv6AddressCount: 0 # [EC2-VPC] The number of IPv6 addresses to associate with the
 primary network interface.
Ipv6Addresses: # [EC2-VPC] The IPv6 addresses from the range of the subnet to
 associate with the primary network interface.
- Ipv6Address: ''  # The IPv6 address.
KernelId: '' # The ID of the kernel.
KeyName: '' # The name of the key pair.
MaxCount: 0 # [REQUIRED] The maximum number of instances to launch.
MinCount: 0 # [REQUIRED] The minimum number of instances to launch.
Monitoring: # Specifies whether detailed monitoring is enabled for the instance.
  Enabled: true  # [REQUIRED] Indicates whether detailed monitoring is enabled.
Placement: # The placement for the instance.
  AvailabilityZone: ''  # The Availability Zone of the instance.
  Affinity: '' # The affinity setting for the instance on the Dedicated Host.
  GroupName: '' # The name of the placement group the instance is in.
  PartitionNumber: 0 # The number of the partition the instance is in.
  HostId: '' # The ID of the Dedicated Host on which the instance resides.
```

```
  Tenancy: dedicated # The tenancy of the instance (if the instance is running in a
 VPC). Valid values are: default, dedicated, host.
  SpreadDomain: '' # Reserved for future use.
RamdiskId: '' # The ID of the RAM disk to select.
SecurityGroupIds: # The IDs of the security groups.
- ''
SecurityGroups: # [default VPC] The names of the security groups.
- ''
SubnetId: '' # [EC2-VPC] The ID of the subnet to launch the instance into.
UserData: '' # The user data to make available to the instance.
AdditionalInfo: '' # Reserved.
ClientToken: '' # Unique, case-sensitive identifier you provide to ensure the
 idempotency of the request.
DisableApiTermination: true # If you set this parameter to true, you can't terminate
 the instance using the Amazon EC2 console, CLI, or API; otherwise, you can.
DryRun: true # Checks whether you have the required permissions for the action,
 without actually making the request, and provides an error response.
EbsOptimized: true # Indicates whether the instance is optimized for Amazon EBS I/O.
IamInstanceProfile: # The IAM instance profile.
  Arn: ''  # The Amazon Resource Name (ARN) of the instance profile.
  Name: '' # The name of the instance profile.
InstanceInitiatedShutdownBehavior: stop # Indicates whether an instance stops or
 terminates when you initiate shutdown from the instance (using the operating system
 command for system shutdown). Valid values are: stop, terminate.
NetworkInterfaces: # The network interfaces to associate with the instance.
- AssociatePublicIpAddress: true  # Indicates whether to assign a public IPv4
 address to an instance you launch in a VPC.
  DeleteOnTermination: true # If set to true, the interface is deleted when the
 instance is terminated.
  Description: '' # The description of the network interface.
  DeviceIndex: 0 # The position of the network interface in the attachment order.
  Groups: # The IDs of the security groups for the network interface.
  - ''
  Ipv6AddressCount: 0 # A number of IPv6 addresses to assign to the network
 interface.
  Ipv6Addresses: # One or more IPv6 addresses to assign to the network interface.
  - Ipv6Address: ''  # The IPv6 address.
  NetworkInterfaceId: '' # The ID of the network interface.
  PrivateIpAddress: '' # The private IPv4 address of the network interface.
  PrivateIpAddresses: # One or more private IPv4 addresses to assign to the network
 interface.
  - Primary: true  # Indicates whether the private IPv4 address is the primary
 private IPv4 address.
    PrivateIpAddress: '' # The private IPv4 addresses.
```

```
  SecondaryPrivateIpAddressCount: 0 # The number of secondary private IPv4
 addresses.
  SubnetId: '' # The ID of the subnet associated with the network interface.
  InterfaceType: '' # The type of network interface.
PrivateIpAddress: '' # [EC2-VPC] The primary IPv4 address.
ElasticGpuSpecification: # An elastic GPU to associate with the instance.
- Type: ''  # [REQUIRED] The type of Elastic Graphics accelerator.
ElasticInferenceAccelerators: # An elastic inference accelerator to associate with
 the instance.
- Type: ''  # [REQUIRED]  The type of elastic inference accelerator.
TagSpecifications: # The tags to apply to the resources during launch.
- ResourceType: network-interface  # The type of resource to tag. Valid values
 are: client-vpn-endpoint, customer-gateway, dedicated-host, dhcp-options, elastic-
ip, fleet, fpga-image, host-reservation, image, instance, internet-gateway,
 launch-template, natgateway, network-acl, network-interface, reserved-instances,
 route-table, security-group, snapshot, spot-instances-request, subnet, traffic-
mirror-filter, traffic-mirror-session, traffic-mirror-target, transit-gateway,
 transit-gateway-attachment, transit-gateway-route-table, volume, vpc, vpc-peering-
connection, vpn-connection, vpn-gateway.
  Tags: # The tags to apply to the resource.
  - Key: ''  # The key of the tag.
    Value: '' # The value of the tag.
LaunchTemplate: # The launch template to use to launch the instances.
  LaunchTemplateId: ''  # The ID of the launch template.
  LaunchTemplateName: '' # The name of the launch template.
  Version: '' # The version number of the launch template.
InstanceMarketOptions: # The market (purchasing) option for the instances.
  MarketType: spot  # The market type. Valid values are: spot.
  SpotOptions: # The options for Spot Instances.
    MaxPrice: ''  # The maximum hourly price you're willing to pay for the Spot
 Instances.
    SpotInstanceType: one-time # The Spot Instance request type. Valid values are:
 one-time, persistent.
    BlockDurationMinutes: 0 # The required duration for the Spot Instances (also
 known as Spot blocks), in minutes.
    ValidUntil: 1970-01-01 00:00:00 # The end date of the request.
    InstanceInterruptionBehavior: terminate # The behavior when a Spot Instance is
 interrupted. Valid values are: hibernate, stop, terminate.
CreditSpecification: # The credit option for CPU usage of the T2 or T3 instance.
  CpuCredits: ''  # [REQUIRED] The credit option for CPU usage of a T2 or T3
 instance.
CpuOptions: # The CPU options for the instance.
  CoreCount: 0  # The number of CPU cores for the instance.
  ThreadsPerCore: 0 # The number of threads per CPU core.
```

```
CapacityReservationSpecification: # Information about the Capacity Reservation
 targeting option.
  CapacityReservationPreference: none  # Indicates the instance's Capacity
 Reservation preferences. Valid values are: open, none.
  CapacityReservationTarget: # Information about the target Capacity Reservation.
    CapacityReservationId: ''  # The ID of the Capacity Reservation.
HibernationOptions: # Indicates whether an instance is enabled for hibernation.
  Configured: true  # If you set this parameter to true, your instance is enabled
 for hibernation.
LicenseSpecifications: # The license configurations.
- LicenseConfigurationArn: ''  # The Amazon Resource Name (ARN) of the license
 configuration.
```

## コマンドスケルトンを生成してインポートする

パラメータスケルトンファイルを生成して使用するには

1. `--generate-cli-skeleton` パラメータを指定してコマンドを実行して JSON または YAML のいずれかを生成し、出力を保存用ファイルに送ります。

   JSON

   ```
   $ aws ec2 run-instances --generate-cli-skeleton input > ec2runinst.json
   ```

   YAML

   ```
   $ aws ec2 run-instances --generate-cli-skeleton yaml-input > ec2runinst.yaml
   ```

2. テキストエディタでパラメータスケルトンファイルを開き、不要なパラメータを削除します。例えば、テンプレートを次のように削除できます。不要な要素を削除した後、ファイルが有効な JSON または YAML であることを確認します。

   JSON

   ```
   {
       "DryRun": true,
       "ImageId": "",
       "KeyName": "",
       "SecurityGroups": [
           ""
       ],
   ```

```
    "InstanceType": "",
    "Monitoring": {
        "Enabled": true
    }
}
```

YAML

```
DryRun: true
ImageId: ''
KeyName: ''
SecurityGroups:
- ''
InstanceType:
Monitoring:
  Enabled: true
```

この例では、Amazon EC2 ドライラン機能を使用するには、DryRun パラメータを true に設定したままにします。この機能を使用すると、実際にリソースを作成または変更することなく、コマンドを安全にテストできます。

3. 残りの値には、シナリオに適した値を入力します。この例では、インスタンスタイプ、キー名、セキュリティグループ、および使用する Amazon マシンイメージ (AMI) の識別子を指定しています。この例では、デフォルトの AWS リージョン リージョンを前提としています。AMI ami-dfc39aef は、us-west-2 リージョンでホストされている 64 ビットの Amazon Linux イメージです。別のリージョンを使用する場合は、使用する正しい AMI ID を見つける必要があります。

JSON

```
{
    "DryRun": true,
    "ImageId": "ami-dfc39aef",
    "KeyName": "mykey",
    "SecurityGroups": [
        "my-sg"
    ],
    "InstanceType": "t2.micro",
    "Monitoring": {
        "Enabled": true
    }
```

```
}
```

YAML

```
DryRun: true
ImageId: 'ami-dfc39aef'
KeyName: 'mykey'
SecurityGroups:
- 'my-sg'
InstanceType: 't2.micro'
Monitoring:
  Enabled: true
```

4. `file://` プレフィックスを使用して、完了したテンプレートファイルを `--cli-input-json` または `--cli-input-yaml` パラメータのいずれかに渡すことによって、入力済みパラメータでコマンドを実行します。AWS CLI は、パスを現在の作業ディレクトリからの相対パスとして解釈します。次の例では、AWS CLI は現在の作業ディレクトリ内のファイルを検索します。

   JSON

   ```
   $ aws ec2 run-instances --cli-input-json file://ec2runinst.json
   ```

   ```
   A client error (DryRunOperation) occurred when calling the RunInstances
    operation: Request would have succeeded, but DryRun flag is set.
   ```

   YAML

   ```
   $ aws ec2 run-instances --cli-input-yaml file://ec2runinst.yaml
   ```

   ```
   A client error (DryRunOperation) occurred when calling the RunInstances
    operation: Request would have succeeded, but DryRun flag is set.
   ```

   リハーサルのエラーは、JSON または YAML の形式が正しく、パラメータ値が有効であることを示します。出力でその他の問題が報告された場合は、それを修正し、「`Request would have succeeded`」というメッセージが表示されるまで前のステップを繰り返します。

5. これで、`DryRun` パラメータを `false` に設定して、dry run を無効にできます。

JSON

```
{
    "DryRun": false,
    "ImageId": "ami-dfc39aef",
    "KeyName": "mykey",
    "SecurityGroups": [
        "my-sg"
    ],
    "InstanceType": "t2.micro",
    "Monitoring": {
        "Enabled": true
    }
}
```

YAML

```
DryRun: false
ImageId: 'ami-dfc39aef'
KeyName: 'mykey'
SecurityGroups:
- 'my-sg'
InstanceType: 't2.micro'
Monitoring:
  Enabled: true
```

6. コマンドを実行すると、run-instances は Amazon EC2 インスタンスを実際に起動し、正常起動によって生成された詳細を表示します。出力の形式は、入力パラメータテンプレートの形式とは別に、--output パラメータによって制御されます。

JSON

```
$ aws ec2 run-instances --cli-input-json file://ec2runinst.json --output json
```

```
{
    "OwnerId": "123456789012",
    "ReservationId": "r-d94a2b1",
    "Groups": [],
    "Instances": [
...
```

YAML

```
$ aws ec2 run-instances --cli-input-yaml file://ec2runinst.yaml --output yaml
```

```
OwnerId: '123456789012'
ReservationId: 'r-d94a2b1',
Groups":
- ''
Instances:
...
```

## 入力ファイルとコマンドラインパラメータの組み合わせ

入力ファイルはすべてのパラメータに使用することも、AWS CLI で指定したパラメータと組み合わせることもできます。この機能を利用すると、繰り返し使用する設定は入力ファイルに保存する一方で、個別の設定はコマンド自体で指定できます。

次の `aws ec2 run-instances` の例では、入力ファイルとパラメータを組み合わせて使用しています。使用する Amazon マシンイメージ (AMI) のインスタンスタイプ、キー名、セキュリティグループ、識別子を指定し、デフォルトの AWS リージョン を前提としています。AMI `ami-dfc39aef` は、`us-west-2` リージョンでホストされている 64 ビットの Amazon Linux イメージです。別のリージョンを使用する場合は、使用する正しい AMI ID を見つける必要があります。

JSON

JSON ファイルの内容:

```
{
    "ImageId": "ami-dfc39aef",
    "KeyName": "mykey",
    "SecurityGroups": [
        "my-sg"
    ],
    "InstanceType": "t2.micro",
    "Monitoring": {
        "Enabled": true
    }
}
```

YAML

YAML ファイルの内容:

```
ImageId: 'ami-dfc39aef'
KeyName: 'mykey'
SecurityGroups:
- 'my-sg'
InstanceType: 't2.micro'
Monitoring:
  Enabled: true
```

次の例では、入力ファイルと --dry-run パラメータを組み合わせて使用して、コマンドをドライランし、必要なアクセス許可があるかどうか、ファイルに有効な値が入力されているかどうかを確認します。

JSON

```
$ aws ec2 run-instances --cli-input-json file://ec2runinst.json --dry-run
```

```
A client error (DryRunOperation) occurred when calling the RunInstances operation:
 Request would have succeeded, but DryRun flag is set.
```

YAML

```
$ aws ec2 run-instances --cli-input-yaml file://ec2runinst.yaml --dry-run
```

```
A client error (DryRunOperation) occurred when calling the RunInstances operation:
 Request would have succeeded, but DryRun flag is set.
```

次の例では、同じ入力ファイルを使用しますが、--no-dry-run パラメータを使用してコマンドを本番実行しています。

JSON

```
$ aws ec2 run-instances --cli-input-json file://ec2runinst.json --no-dry-run --
output json
```

```
{
    "OwnerId": "123456789012",
    "ReservationId": "r-d94a2b1",
    "Groups": [],
    "Instances": [
...
```

YAML

```
$ aws ec2 run-instances --cli-input-yaml file://ec2runinst.yaml --no-dry-run --
output yaml
```

```
OwnerId: '123456789012'
ReservationId: 'r-d94a2b1',
Groups":
- ''
Instances:
...
```

## Using shorthand syntax in the AWS CLI

AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、JSON 形式の多くのオプションパラメータを受け入れることができます。ただし、大きな JSON リストや構造体をコマンドラインに入力するのは手間がかかる場合があります。これを簡単にするために、AWS CLI は短縮構文もサポートしているため、完全な JSON 形式を使用するより、オプションパラメータを簡単に表現できます。

トピック

- キーと値のペアでパラメータを構造化する
- 短縮構文の値としてファイルを読み込む
- AWS CLI を使用した短縮構文の使用

### キーと値のペアでパラメータを構造化する

AWS CLI の短縮構文を利用すると、ユーザーがフラットなパラメータ (ネストされていない構造) に入力するのが容易になります。形式は、キーと値のペアのカンマ区切りリストです。短縮構文は文字列であるため、必ず、お使いのターミナルに適した引用とエスケープの規則を使用してください。

Linux or macOS

```
--option key1=value1,key2=value2,key3=value3
```

JSON 形式の次の例と同じになっています。

```
--option '{"key1":"value1","key2":"value2","key3":"value3"}'
```

Windows

```
--option "key1=value1,key2=value2,key3=value3"
```

JSON 形式の次の例と同じになっています。

```
--option '{"key1":"value1","key2":"value2","key3":"value3"}'
```

それぞれのカンマ区切りのキーと値のペアの間に空白があってはいけません。以下に、Amazon DynamoDB `update-table` コマンドの例を示します。`--provisioned-throughput` オプションは、省略表記で指定されています。

```
$ aws dynamodb update-table \
    --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=15,WriteCapacityUnits=10 \
    --table-name MyDDBTable
```

これは、JSON 形式の次の例と同じになっています。

```
$ aws dynamodb update-table \
    --provisioned-throughput '{"ReadCapacityUnits":15,"WriteCapacityUnits":10}' \
    --table-name MyDDBTable
```

## 短縮構文の値としてファイルを読み込む

値が大きいときや複雑なときは、値として読み込む方が簡単なことがよくあります。ファイルを短縮構文の値として読み込む場合、形式が少し変わります。`key=value` で、`=` 演算子の代わりに `@=` 演算子を使用します。`@=` は AWS CLI に対して、その値を文字列ではなくファイルパスとして解釈するように指示します。短縮構文でファイルを読み込む場合、通常の AWS CLI ファイル形式ルールが適用されます。次の例では、キーと値のペアを使用してファイルを読み込む方法を示しています。

Linux or macOS

```
--option key@=file://template.txt
```

Windows

```
--option "key1@=file://template.txt"
```

次の例では、aws rolesanywhere create-trust-anchor コマンドで証明書ファイルを読み込む方法を示しています。

```
$ aws rolesanywhere create-trust-anchor --name TrustAnchor \
    --source sourceData={x509CertificateData@=file://root-
ca.crt},sourceType="CERTIFICATE_BUNDLE"  \
    --enabled
```

## AWS CLI を使用した短縮構文の使用

リストフォーム内の入力パラメータは、JSON または省略形の 2 つの方法で指定できます。AWS CLI の短縮構文は、数値、文字列、またはネストされていない構造体が含まれるリストを簡単に渡せるように設計されています。

基本的な形式を次に示します。ここで、リストの値は、1 つのスペースで区切られます。

```
--option value1 value2 value3
```

これは、JSON 形式の次の例と同じになっています。

```
--option '[value1,value2,value3]'
```

前述したように、数字のリスト、文字列のリスト、またはネストされていない構造の省略表現のリストを指定できます。Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) の stop-instances コマンドの例を次に示します。ここで、--instance-ids オプションの入力パラメータ (文字列のリスト) は省略表現で指定されています。

```
$ aws ec2 stop-instances \
    --instance-ids i-1486157a i-1286157c i-ec3a7e87
```

これは、JSON 形式の次の例と同じになっています。

```
$ aws ec2 stop-instances \
    --instance-ids '["i-1486157a","i-1286157c","i-ec3a7e87"]'
```

次の例は、Amazon EC2 `create-tags` コマンドを示しています。このコマンドは、`--tags` オプションのネストされていない構造のリストを取得します。`--resources` オプションは、タグを付けるインスタンスの ID を指定します。

```
$ aws ec2 create-tags \
    --resources i-1286157c \
    --tags Key=My1stTag,Value=Value1 Key=My2ndTag,Value=Value2
 Key=My3rdTag,Value=Value3
```

これは、JSON 形式の次の例と同じになっています。JSON パラメータは、読みやすくするために複数行で記述されます。

```
$ aws ec2 create-tags \
    --resources i-1286157c \
    --tags '[
        {"Key": "My1stTag", "Value": "Value1"},
        {"Key": "My2ndTag", "Value": "Value2"},
        {"Key": "My3rdTag", "Value": "Value3"}
    ]'
```

# AWS CLI でのコマンドプロンプトの有効化と使用

AWS CLI バージョン 2 では、aws コマンドの実行時にコマンド、パラメータ、およびリソースのプロンプトを表示できます。

トピック

- 仕組み
- 自動プロンプト機能
- 自動プロンプトモード
- 自動プロンプトの設定

## 仕組み

有効にすると、自動プロンプトが Enter キーを使用して部分的に入力されたコマンドを完成できるようにします。Enter キーを押すと、続けて入力する内容に基づいて、コマンド、パラメータ、およびリソースが提案されます。提案には、左側にコマンド、パラメーター、またはリソースの名前、右側にそれらの説明が記載されます。提案を選択して使用するには、矢印キーを使用して行をハイライト表示してから、Space キーを押します。コマンドでの入力が終了したら、Enter を押してコマンドを使用します。以下の例は、自動プロンプトから提案されたリストがどのように表示されるかを示しています。

```
$ aws
> aws a
       accessanalyzer               Access Analyzer
       acm                          AWS Certificate Manager
       acm-pca                      AWS Certificate Manager Private Certificate
 Authority
       alexaforbusiness             Alexa For Business
       amplify                      AWS Amplify
```

## 自動プロンプト機能

自動プロンプトには、以下の便利な機能が含まれています。

ドキュメントパネル

現在のコマンドのヘルプドキュメントを提供します。ドキュメントを開くには、F3 キーを押します。

コマンド補完

使用する aws コマンドを提案します。リストを表示するには、コマンドを部分的に入力します。以下の例は、a の文字で始まるサービスを検索します。

```
$ aws
> aws a
       accessanalyzer               Access Analyzer
       acm                          AWS Certificate Manager
       acm-pca                      AWS Certificate Manager Private Certificate
 Authority
       alexaforbusiness             Alexa For Business
       amplify                      AWS Amplify
```

### パラメータ補完

コマンドを入力すると、自動プロンプトがパラメータの提案を開始します。パラメータの説明には、値のタイプ、およびパラメータが何であるかの説明が含まれます。必須のパラメータが最初にリストされ、「required」というラベルが付けられます。以下の例は、aws dynamodb describe-table に対するパラメータの自動プロンプトリストを示しています。

```
$ aws dynamodb describe-table
> aws dynamodb describe-table
                               --table-name (required)  [string] The name of the
 table to describe.
                                --cli-input-json         [string] Reads arguments
 from the JSON string provided. The JSON string follows the format provide...
                                --cli-input-yaml         [string] Reads arguments
 from the YAML string provided. The YAML string follows the format provide...
                                --generate-cli-skeleton  [string] Prints a JSON
 skeleton to standard output without sending an API request. If provided wit...
```

### リソース補完

自動プロンプトは、利用可能な AWS リソースプロパティを使用して AWS API コールを実行し、リソースの値を提案します。これは、パラメータの入力時に、自動プロンプトが使用可能なユーザー所有のリソースを提案することを可能にします。以下の例では、--table-name コマンドの aws dynamodb describe-table パラメータを入力するときに、自動プロンプトがテーブル名をリストアップします。

```
$ aws dynamodb describe-table
> aws dynamodb describe-table --table-name
                                            Table1
                                            Table2
                                            Table3
```

### 短縮構文補完

短縮構文を使用するパラメータには、自動プロンプトは使用する値を提案します。以下の例では、自動プロンプトが --placement コマンドの aws ec2 run-instances パラメータに対する短縮構文をリストアップします。

```
$ aws ec2 run-instances
> aws ec2 run-instances --placement
```

```
AvailabilityZone=      [string] The Availability Zone of the instance. If not
specified, an Availability Zone wil...
Affinity=              [string] The affinity setting for the instance on the
Dedicated Host. This parameter is no...
GroupName=             [string] The name of the placement group the instance is in.
PartitionNumber=       [integer] The number of the partition the instance is in.
Valid only if the placement grou...
```

ファイル補完

aws コマンドのパラメータを入力するときに、自動入力が file:// または fileb:// プレフィックスを使用した後に続くローカルファイル名を提案します。以下の例では、--item file:// コマンドに aws ec2 run-instances を入力した後で、自動プロンプトがローカルファイルを提案します。

```
$ aws ec2 run-instances
> aws ec2 run-instances --item file://
                         item1.txt
                         file1.json
                         file2.json
```

リージョン補完

グローバルパラメータの --region を使用するときは、自動プロンプトが選択可能なリージョンをリストアップします。以下の例では、aws dynamodb list-tables コマンドの --region を入力した後で、自動プロンプトがリージョンをアルファベット順に提案します。

```
$ aws dynamodb list-tables
> aws dynamodb list-tables --region
                                    af-south-1
                                    ap-east-1
                                    ap-northeast-1
                                    ap-northeast-2
```

プロファイル補完

グローバルパラメータの --profile を使用するときは、自動プロンプトがプロファイルをリストアップします。以下の例では、--profile コマンドに aws dynamodb list-tables を入力した後で、自動プロンプトがユーザーのプロファイルを提案します。

```
$ aws dynamodb list-tables
```

```
> aws dynamodb list-tables --profile
                                        profile1
                                        profile2
                                        profile3
```

あいまい検索

特定の文字セットを含むコマンドと値を補完します。以下の例では、aws dynamodb list-tables コマンドに --region eu を入力した後で、自動プロンプトが eu が含まれるリージョンを提案します。

```
$ aws dynamodb list-tables
> aws dynamodb list-tables --region west
                                            eu-west-1
                                            eu-west-2
                                            eu-west-3
                                            us-west-1
```

履歴

自動プロンプトモードで以前に使用したコマンドを表示して実行するには、CTRL + R を押します。履歴には以前のコマンドがリストされ、これらは矢印キーを使用して選択できます。以下の例では、自動プロンプトモードの履歴が表示されています。

```
$ aws
> aws
        dynamodb list-tables
        s3 ls
```

## 自動プロンプトモード

AWS CLI バージョン 2 の自動プロンプトには、設定可能な 2 つのモードがあります。

- フルモード: aws パラメータを使用して手動で呼び出すか、永続的に有効化したかにかかわらず、--cli-auto-prompt コマンドを実行しようとするたびに自動プロンプトを使用します。これには、完全なコマンドまたは不完全なコマンドを問わず、それらの後で Enter キーを押すことが含まれます。
- 部分モード: コマンドが不完全であるか、クライアント側の検証エラーのために実行できない場合に自動プロンプトを使用します。このモードは、既存のスクリプトまたはランブックがある場合、

あるいはすべてのコマンドに対してプロンプトを表示するのではなく、不慣れなコマンドにのみ自動プロンプトを表示したい場合に特に便利です。

## 自動プロンプトの設定

自動プロンプトを設定するには、次の方法を優先順に使用することができます。

- コマンドラインオプションは、単一のコマンドに対して自動プロンプトを有効化または無効化します。`--cli-auto-prompt` を使用して自動プロンプトを呼び出し、`--no-cli-auto-prompt` を使用して自動プロンプトを無効化してください。
- 環境変数では、`aws_cli_auto_prompt` 変数が使用されます。
- 共有設定ファイルでは、`cli_auto_prompt` 設定が使用されます。

# Controlling command output in the AWS CLI

このセクションでは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) からの出力を制御するさまざまな方法を示します。ターミナルで AWS CLI 出力をカスタマイズすると、読みやすさが向上し、スクリプト自動化が合理化され、大規模なデータセットを簡単に操作できるようになります。

AWS CLI は、`json`、`text`、 `yaml`、`off`、および `table` を含む複数の出力フォーマットをサポートしています。一部のサービスでは、データに対してサーバー側でページ分割が行われており、AWS CLI は独自のクライアント側での追加のページ分割オプション用機能を提供します。

さらに、AWS CLI は、サーバー側およびクライアント側の両方のフィルタリングを備えており、これらを個別に、または同時に使用して、AWS CLI 出力をフィルタリングすることができます。

トピック

- 機密性の高い出力
- サーバー側の出力オプションとクライアント側の出力オプション
- Setting the output format in the AWS CLI
- AWS CLI の構造化エラー出力
- Using the pagination options in the AWS CLI
- Filtering output in the AWS CLI

## 機密性の高い出力

AWS CLI の一部の操作により、環境変数からの情報など、機密性が高いと見なされうる情報が返される場合があります。この情報の公開は、特定のシナリオでセキュリティリスクを提示する可能性があります。例えば、情報が継続的統合と継続的デプロイ (CI/CD) ログに含まれることが考えられます。したがって、ログにこのような出力を含めるときはレビューを行い、不要な場合は出力を控えることが重要となります。

機密データの保護の詳細については、「the section called “データ保護”」を参照してください。

以下のベストプラクティスを考慮します。

- AWS Secrets Manager などのシークレットストアからシークレットをプログラム的に取得することを検討してください。
- ビルドログの内容を確認して、機密情報が含まれていないことを確認します。コマンド出力を抑制するために、`/dev/null` をパイピングしたり、bash または PowerShell 変数として出力をパイプしたりキャプチャしたりするなどのアプローチを検討してください。

  以下は、エラーではなく出力を `/dev/null` にリダイレクトするための bash の例です。

  ```
  $ aws s3 ls > /dev/null
  ```

  ターミナルの出力を抑制する方法の詳細については、使用するターミナルのユーザードキュメントを参照してください。
- ログへのアクセスを検討し、ユースケースに応じてアクセスの範囲を適切に設定します。

## サーバー側の出力オプションとクライアント側の出力オプション

AWS CLI には、サーバー側とクライアント側の両方のフィルタリングがあり、AWS CLI 出力をフィルタリングするために個別または一緒に使用することができます。サーバー側のフィルタリングが最初に処理され、クライアント側のフィルタリングのために出力が返されます。サーバー側のフィルタリングは、サービス API によってサポートされます。クライアント側のフィルタリングは、AWS CLI パラメータを使用して `--query` クライアントによってサポートされます。

サーバー側の出力オプションは、AWS のサービス API で直接サポートされる機能です。フィルタリングまたはページアウトされたデータはクライアントに送信されないため、HTTP 応答時間が短縮され、より大きなデータセットの帯域幅が向上します。

クライアント側の出力オプションは、AWS CLI によって作成される機能です。すべてのデータはクライアントに送信され、その後、表示されるコンテンツは AWS CLI によってフィルタリングまたはページ分割されます。クライアント側のオペレーションでは、大規模なデータセットの速度や帯域幅を節約することができません。

サーバー側のオプションとクライアント側のオプションを同時に使用する場合、サーバー側のオペレーションが最初に完了し、その後クライアント側のオペレーションのためにクライアントに送信されます。これにより、サーバー側のオプションによる潜在的な速度の向上と帯域幅の節約を実現しながら、追加の AWS CLI 機能を使用して必要な出力を取得できます。

## Setting the output format in the AWS CLI

このトピックでは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) のさまざまな出力形式について説明します。AWS CLI は以下の出力形式をサポートしています。

- **`json`** - 出力は JSON 文字列としてフォーマットされます。
- **`yaml`** - 出力は YAML 文字列としてフォーマットされます。
- **`yaml-stream`** - 出力はストリームされ、 YAML 文字列としてフォーマットされます。ストリーミングにより、大きなデータタイプの処理を高速化できます。
- **`text`** - 出力は、複数行のタブ区切りの文字列値としてフォーマットされます。これは、`grep`、`sed`、または `awk` などのテキストプロセッサに出力を渡すのに役立ちます。
- **`table`** - 出力は、テーブルとしてフォーマットされ、文字の「+|-」を使用してセルの境界を形成します。通常、情報は他の形式よりも読みやすい「わかりやすい」形式で表示されますが、プログラムとしては役立ちません。
- **`off`** - 出力は、stdout へのすべてのコマンド出力を制限します。これは、出力を処理せずにコマンドの終了コードを確認するだけで済む自動化スクリプトや CI/CD パイプラインに役立ちます。

### 出力形式を選択する方法

「設定」トピックで説明したように、出力形式は 3 つの異なる方法で指定できます。

- **`output`** ファイル内の名前付きプロファイルで**`config`**オプションを使用する - 次の例では、デフォルトの出力形式を `text` に設定します。

```
[default]
output=text
```

- **AWS_DEFAULT_OUTPUT環境変数の使用** - 次の出力は、変数が変更されるか、セッションが終了するまで、このコマンドラインセッションのコマンドの形式を table に設定します。この環境変数を使用すると、config ファイルで設定された値が上書きされます。

```
$ export AWS_DEFAULT_OUTPUT="table"
```

- コマンドラインで「**--output**」オプションを使用 - 次の例では、この 1 つのコマンドのみの出力を json に設定します。このコマンドでこのオプションを使用すると、現在設定されている環境変数または config ファイルの値をオーバーライドします。

```
$ aws swf list-domains --registration-status REGISTERED --output json
```

> **Important**
>
> 指定する出力タイプによって、--query オプションの動作が変更されます。
>
> - --output text を指定する場合、出力は --query フィルターが適用される前にページ分割され、AWS CLI は出力の各ページでクエリを 1 回実行します。このため、クエリには各ページで最初に一致する要素が含まれており、予期しない余分な出力が発生する可能性があります。出力をさらにフィルタリングするには、head や tail などの他のコマンドラインツールを使用できます。
> - --output json、 --output yaml、--output yaml-stream を指定する場合、単一のネイティブな構造として完全に処理されてから --query フィルターが適用されます。AWS CLI は構造全体に対してクエリを 1 回だけ実行し、フィルタリングされた結果を生成してから出力されます。

## JSON 出力形式

JSON は AWS CLI のデフォルトの出力形式です。ほとんどのプログラミング言語は、組み込み関数を使用するか、公開されているライブラリを使用して、簡単に JSON 文字列をデコードできます。JSON 出力と --query オプションを強力な方法で組み合わせて、AWS CLI JSON 形式の出力をフィルタリングおよび書式設定することができます。

--query ではできない可能性がある高度なフィルタリングを行うには、コマンドライン JSON プロセッサである jq の使用を検討してください。これをダウンロードし、公式のチュートリアルを http://stedolan.github.io/jq/ で見ることができます。

以下は、JSON 出力の例です。

```
$ aws iam list-users --output json
```

```
{
    "Users": [
        {
            "Path": "/",
            "UserName": "Admin",
            "UserId": "AIDA1111111111EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Admin",
            "CreateDate": "2014-10-16T16:03:09+00:00",
            "PasswordLastUsed": "2016-06-03T18:37:29+00:00"
        },
        {
            "Path": "/backup/",
            "UserName": "backup-user",
            "UserId": "AIDA2222222222EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/backup/backup-user",
            "CreateDate": "2019-09-17T19:30:40+00:00"
        },
        {
            "Path": "/",
            "UserName": "cli-user",
            "UserId": "AIDA3333333333EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/cli-user",
            "CreateDate": "2019-09-17T19:11:39+00:00"
        }
    ]
}
```

## YAML 出力形式

YAML は、YAML 形式のテンプレートをサポートする CloudFormation など、YAML 形式の文字列を出力または使用するサービスとツールにより、プログラムで出力を処理する場合に適しています。

`--query` ではできない可能性がある高度なフィルタリングを行うには、コマンドライン YAML プロセッサである yq を検討してください。GitHub の yq リポジトリから yq をダウンロードできます。

以下に YAML 出力例を示します。

```
$ aws iam list-users --output yaml
```

```
Users:
- Arn: arn:aws:iam::123456789012:user/Admin
  CreateDate: '2014-10-16T16:03:09+00:00'
  PasswordLastUsed: '2016-06-03T18:37:29+00:00'
  Path: /
  UserId: AIDA1111111111EXAMPLE
  UserName: Admin
- Arn: arn:aws:iam::123456789012:user/backup/backup-user
  CreateDate: '2019-09-17T19:30:40+00:00'
  Path: /backup/
  UserId: AIDA2222222222EXAMPLE
  UserName: arq-45EFD6D1-CE56-459B-B39F-F9C1F78FBE19
- Arn: arn:aws:iam::123456789012:user/cli-user
  CreateDate: '2019-09-17T19:30:40+00:00'
  Path: /
  UserId: AIDA3333333333EXAMPLE
  UserName: cli-user
```

## YAML ストリーム出力形式

`yaml-stream` 形式では YAML 形式を使用します。また、データをユーザーにストリーミングすることで、大きなデータセットの応答性を向上させ、より高速に表示できます。クエリ全体がダウンロードされる前に、YAML データの表示および使用を開始できます。

`--query` ではできない可能性がある高度なフィルタリングを行うには、コマンドライン YAML プロセッサである yq を検討してください。GitHub の yq リポジトリから yq をダウンロードできます。

`yaml-stream` 出力例を次に示します。

```
$ aws iam list-users --output yaml-stream
```

```
- IsTruncated: false
  Users:
  - Arn: arn:aws:iam::123456789012:user/Admin
    CreateDate: '2014-10-16T16:03:09+00:00'
    PasswordLastUsed: '2016-06-03T18:37:29+00:00'
    Path: /
    UserId: AIDA1111111111EXAMPLE
    UserName: Admin
  - Arn: arn:aws:iam::123456789012:user/backup/backup-user
    CreateDate: '2019-09-17T19:30:40+00:00'
    Path: /backup/
```

```
    UserId: AIDA2222222222EXAMPLE
    UserName: arq-45EFD6D1-CE56-459B-B39F-F9C1F78FBE19
  - Arn: arn:aws:iam::123456789012:user/cli-user
    CreateDate: '2019-09-17T19:30:40+00:00'
    Path: /
    UserId: AIDA3333333333EXAMPLE
    UserName: cli-user
```

次に示す yaml-stream 出力例は、--page-size パラメータによるストリーミングされた YAML コンテンツのページ分割に関連しています。

```
$ aws iam list-users --output yaml-stream --page-size 2
```

```
- IsTruncated: true
  Marker: ab1234cdef5ghi67jk8lmo9p/
q012rs3t445uv6789w0x1y2z/345a6b78c9d00/1efgh234ij56klmno78pqrstu90vwxyx
  Users:
  - Arn: arn:aws:iam::123456789012:user/Admin
    CreateDate: '2014-10-16T16:03:09+00:00'
    PasswordLastUsed: '2016-06-03T18:37:29+00:00'
    Path: /
    UserId: AIDA1111111111EXAMPLE
    UserName: Admin
  - Arn: arn:aws:iam::123456789012:user/backup/backup-user
    CreateDate: '2019-09-17T19:30:40+00:00'
    Path: /backup/
    UserId: AIDA2222222222EXAMPLE
    UserName: arq-45EFD6D1-CE56-459B-B39F-F9C1F78FBE19
- IsTruncated: false
  Users:
  - Arn: arn:aws:iam::123456789012:user/cli-user
    CreateDate: '2019-09-17T19:30:40+00:00'
    Path: /
    UserId: AIDA3333333333EXAMPLE
    UserName: cli-user
```

## テキストの出力形式

text 形式では、AWS CLI の出力がタブ区切りの行に整形されます。grep、sed、awk など、従来の Unix テキストツールでも、PowerShell スクリプトによって実行されるテキスト処理でも機能します。

text 出力形式は、以下に示す基本的な構造に従います。列は、基になる JSON オブジェクトの対応するキー名によってアルファベット順にソートされます。

```
IDENTIFIER  sorted-column1 sorted-column2
IDENTIFIER2 sorted-column1 sorted-column2
```

text 出力例を次に示します。各フィールドは他のフィールドからタブで区切られ、空のフィールドがある追加のタブが含まれます。

```
$ aws iam list-users --output text
```

```
USERS   arn:aws:iam::123456789012:user/Admin                2014-10-16T16:03:09+00:00
 2016-06-03T18:37:29+00:00   /          AIDA1111111111EXAMPLE   Admin
USERS   arn:aws:iam::123456789012:user/backup/backup-user   2019-09-17T19:30:40+00:00
                            /backup/   AIDA2222222222EXAMPLE   backup-user
USERS   arn:aws:iam::123456789012:user/cli-user             2019-09-17T19:11:39+00:00
                            /          AIDA3333333333EXAMPLE   cli-user
```

4 番目の列は PasswordLastUsed フィールドで、最後の 2 つのエントリは空です。これらのユーザーは AWS マネジメントコンソール にサインインしないためです。

> **Important**
>
> *text* 出力を指定する場合は、*--query* オプションも必ず使用して、一貫した動作を確保することを強くお勧めします。
> これは、AWS サービスから返される、テキスト形式では出力列が基本の JSON オブジェクトのキー名のアルファベット順に並べられるためであり、同様のリソースが同じキー名を持つとは限らないためです。例えば、Linux ベースの Amazon EC2 インスタンスの JSON 表現は、Windows ベースのインスタンスの JSON 表現にはない要素を持つことがあり、逆も同様です。また、リソースのキー値要素が将来の更新で追加または削除されて、列の順序が変わる可能性があります。このような場合、--query は text 出力の機能を補強して、出力形式に対する完全な制御を提供します。
> 次の例では、コマンドは表示する要素を指定し、列の順序をリスト表記 [key1, key2, ...] で定義します。これにより、正しいキー値が常に予期される列に表示されることを確信できます。最後に、AWS CLI は存在しないキーの値として None を出力していることに注目してください。

```
$ aws iam list-users --output text --query 'Users[*].
[UserName,Arn,CreateDate,PasswordLastUsed,UserId]'
```

```
Admin         arn:aws:iam::123456789012:user/Admin
 2014-10-16T16:03:09+00:00   2016-06-03T18:37:29+00:00   AIDA1111111111EXAMPLE
backup-user   arn:aws:iam::123456789012:user/backup-user
 2019-09-17T19:30:40+00:00   None                        AIDA2222222222EXAMPLE
cli-user      arn:aws:iam::123456789012:user/cli-backup
 2019-09-17T19:11:39+00:00   None                        AIDA3333333333EXAMPLE
```

以下の例では、grep および awk を text コマンドからの aws ec2 describe-instances 出力で使用する方法を示しています。最初のコマンドは各インスタンスのアベイラビリティーゾーン、現在の状態、およびインスタンス ID を text 出力で表示します。2 番目のコマンドは、その出力を処理して、us-west-2a アベイラビリティーゾーンで実行中のすべてのインスタンスのインスタンス ID のみを表示します。

```
$ aws ec2 describe-instances --query 'Reservations[*].Instances[*].
[Placement.AvailabilityZone, State.Name, InstanceId]' --output text
```

```
us-west-2a      running i-4b41a37c
us-west-2a      stopped i-a071c394
us-west-2b      stopped i-97a217a0
us-west-2a      running i-3045b007
us-west-2a      running i-6fc67758
```

```
$ aws ec2 describe-instances --query 'Reservations[*].Instances[*].
[Placement.AvailabilityZone, State.Name, InstanceId]' --output text | grep us-west-2a |
 grep running | awk '{print $3}'
```

```
i-4b41a37c
i-3045b007
i-6fc67758
```

次の例は、さらに一歩踏み込んで、出力をフィルタリングする方法だけでなく、その出力を使用して、停止した各インスタンスのインスタンスタイプの変更を自動化する方法も示しています。

```
$ aws ec2 describe-instances --query 'Reservations[*].Instances[*].[State.Name,
 InstanceId]' --output text |
> grep stopped |
> awk '{print $2}' |
> while read line;
> do aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id $line --instance-type '{"Value":
 "m1.medium"}';
> done
```

text 出力は、PowerShell でも使用できます。text 出力の列はタブ区切りであるため、PowerShell の `t 区切り文字を使用して、出力を配列に簡単に分割できます。次のコマンドは、最初の列 (InstanceId) が文字列 AvailabilityZone に一致する場合に 3 列目 (us-west-2a) の値を表示します。

```
PS C:\>aws ec2 describe-instances --query 'Reservations[*].Instances[*].
[Placement.AvailabilityZone, State.Name, InstanceId]' --output text |
%{if ($_.split("`t")[0] -match "us-west-2a") { $_.split("`t")[2]; } }
```

```
-4b41a37c
i-a071c394
i-3045b007
i-6fc67758
```

前の例では、--query パラメータを使用して基になる JSON オブジェクトを解析し、目的の列を取り出す方法を示していますが、PowerShell には、プラットフォーム間の互換性がない場合に JSON を処理する独自の機能があります。ほとんどのコマンドシェルでは、出力をテキストとして扱う必要がありますが、PowerShell では、ConvertFrom-JSON コマンドレットを使用して階層構造のオブジェクトを生成できます。その後、そのオブジェクトから必要なメンバーに直接アクセスできます。

```
(aws ec2 describe-instances --output json | ConvertFrom-
Json).Reservations.Instances.InstanceId
```

> **Tip**
>
> テキスト出力を行い、--query パラメータを使用して出力を単一のフィールドにフィルタリングすると、出力は 1 行のタブ区切り値になります。次の例に示すように、各値を別々の行に入れるには、出力フィールドを角括弧で囲みます。
> タブ区切りの単一の行の出力

```
$ aws iam list-groups-for-user --user-name susan  --output text --query
 "Groups[].GroupName"
```

```
HRDepartment    Developers      SpreadsheetUsers  LocalAdmins
```

[GroupName] を角括弧で囲むことで、各値を 1 行におさめることができます。

```
$ aws iam list-groups-for-user --user-name susan  --output text --query
 "Groups[].[GroupName]"
```

```
HRDepartment
Developers
SpreadsheetUsers
LocalAdmins
```

## テーブルの出力形式

table 形式は、複雑な AWS CLI 出力を人間が読み取れる表現で、表形式で生成します。

```
$ aws iam list-users --output table
```

```
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|
 ListUsers                                                                      |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------
+
||
 Users                                                                        ||
|+-----------------------------------------------------+--------------------------
+--------------------------+----------+----------------------+-------------+|
||                        Arn                         |       CreateDate          |
 PasswordLastUsed       |   Path    |        UserId         |   UserName  ||
|+-----------------------------------------------------+--------------------------
+--------------------------+----------+----------------------+-------------+|
||  arn:aws:iam::123456789012:user/Admin              | 2014-10-16T16:03:09+00:00 |
 2016-06-03T18:37:29+00:00 | /        | AIDA1111111111EXAMPLE | Admin       ||
||  arn:aws:iam::123456789012:user/backup/backup-user | 2019-09-17T19:30:40+00:00 |
                       | /backup/ | AIDA2222222222EXAMPLE | backup-user ||
```

```
||  arn:aws:iam::123456789012:user/cli-user           | 2019-09-17T19:11:39+00:00 |
                       | /        | AIDA3333333333EXAMPLE | cli-user    ||
+-------------------------------------------------------------------------------------------------
+
```

--query オプションを table 形式と組み合わせて、raw 出力から事前に選択された要素のセットを表示することができます。ディクショナリ表記とリスト表記の出力の違いに注意してください。最初の例では、列名はアルファベット順ですが、2 番目の例では、名前のない列がユーザーによって定義された順序になっています。--query オプションの詳細については、「Filtering output in the AWS CLI」を参照してください。

```
$ aws ec2 describe-volumes --query 'Volumes[*].
{ID:VolumeId,InstanceId:Attachments[0].InstanceId,AZ:AvailabilityZone,Size:Size}' --
output table
```

```
-------------------------------------------------------
|                  DescribeVolumes                    |
+------------+---------------+-------------+-------+
|     AZ     |      ID       | InstanceId  | Size  |
+------------+---------------+-------------+-------+
|  us-west-2a|  vol-e11a5288 |  i-a071c394 |  30   |
|  us-west-2a|  vol-2e410a47 |  i-4b41a37c |  8    |
+------------+---------------+-------------+-------+
```

```
$ aws ec2 describe-volumes --query 'Volumes[*].
[VolumeId,Attachments[0].InstanceId,AvailabilityZone,Size]' --output table
```

```
-----------------------------------------------------
|                 DescribeVolumes                   |
+-------------+-------------+-------------+-----+
|  vol-e11a5288|  i-a071c394  |  us-west-2a  |  30 |
|  vol-2e410a47|  i-4b41a37c  |  us-west-2a  |  8  |
+-------------+-------------+-------------+-----+
```

## オフ出力形式

off 形式は、stdout へのすべてのコマンド出力を制限します。これは、出力を処理せずにコマンドの終了コードを確認するだけで済む自動化スクリプトや CI/CD パイプラインに役立ちます。エラーメッセージは引き続き stderr に表示されます。

次の例は、off 形式が成功した出力をどのように制限するかを示しています。終了コードを確認して、成功を確認できます。

```
$ aws s3api list-buckets --output off
$ echo $?
0
```

これは、特に出力をキャプチャせずにリソースが存在することを確認するシェルスクリプトに便利です。

```
#!/bin/bash
if aws s3api head-bucket --bucket my-bucket --output off 2>/dev/null; then
    echo "Bucket exists"
else
    echo "Bucket does not exist"
fi
```

> **Note**
>
> off 形式は stdout のみを制限します。エラーは引き続き stderr に書き込まれます。

## AWS CLI の構造化エラー出力

このトピックでは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) の構造化エラー出力の形式について説明します。CLI は stderr にエラーを書き込み、次の形式をサポートします。

- **enhanced** (デフォルト) - 追加の詳細がインラインで表示されるエラーメッセージ。人間が読み取るデバッグに使用します。
- **json** - 出力は JSON 文字列としてフォーマットされます。オートメーションとスクリプトに使用します。
- **yaml** - 出力は YAML 文字列としてフォーマットされます。オートメーションとスクリプトに使用します。
- **text** - テキストフォーマットを使用してエラーをフォーマットします。クイックビジュアルスキャンに使用します。
- **table** - テーブルフォーマットを使用してエラーをフォーマットします。クイックビジュアルスキャンに使用します。

- **legacy** – 構造化された詳細を含まない元のエラー形式。下位互換性のために使用します。

## エラー形式の設定

エラー形式は、次のいずれかの方法を使用して設定できます。

コマンドラインフラグ

```
$ aws <command> --cli-error-format json
```

設定ファイル (~/.aws/config)

```
[default]
cli_error_format = json
```

環境変数

```
$ export AWS_CLI_ERROR_FORMAT=yaml
```

## エラー出力形式

以降のセクションでは、各型式について説明します。

拡張形式 (デフォルト)

拡張形式では、エラーメッセージとシンプルな値の追加の詳細がインラインで表示されます。複雑な構造の場合、形式は JSON または YAML を使用するためのヒントを提供します。

例: リージョン設定がありません

```
aws: [ERROR]: An error occurred (NoRegion): You must specify a region. You can also
 configure your region by running "aws configure".
```

例: 追加フィールドを持つ存在しない S3 バケット

```
aws: [ERROR]: An error occurred (NoSuchBucket) when calling the GetObject operation:
 The specified bucket does not exist
```

```
Additional error details:
BucketName: amzn-s3-demo-bucket
```

例: 複雑なエラーフィールド

```
An error occurred (TransactionCanceledException) when calling the TransactWriteItems
 operation: Transaction cancelled, please refer cancellation reasons for specific
 reasons [ConditionalCheckFailed, None]

Additional error details:
CancellationReasons: <complex value>
Use "--cli-error-format json" or another error format to see the full details.
```

JSON 形式

JSON 形式は、すべてのエラーフィールドを含む構造化表現を提供します。

例: リージョン設定がありません

```
{
    "Code": "NoRegion",
    "Message": "You must specify a region. You can also configure your region by
 running \"aws configure\"."
}
```

例: 存在しない S3 バケット

```
{
    "Code": "NoSuchBucket",
    "Message": "The specified bucket does not exist",
    "BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

YAML 形式

YAML 形式は、すべてのエラーフィールドを含む構造化表現を提供します。

例: リージョン設定がありません

```
Code: NoRegion
```

```
Message: You must specify a region. You can also configure your region by running "aws
 configure".
```

例: 存在しない S3 バケット

```
Code: NoSuchBucket
Message: The specified bucket does not exist
BucketName: amzn-s3-demo-bucket
```

テキスト形式

テキスト形式は、成功したコマンド出力と同じフォーマットを使用します。

例: 存在しない S3 バケット

```
amzn-s3-demo-bucket  NoSuchBucket    The specified bucket does not exist
```

テーブル形式

テーブル形式は、成功したコマンド出力と同じフォーマットを使用します。

例: 存在しない S3 バケット

```
-------------------------------------------------------------------------------|
|                                     error                                     |
+---------------------------+---------------+---------------------------------------+
|        BucketName         |     Code      |                Message                |
+---------------------------+---------------+---------------------------------------+
|  amzn-s3-demo-bucket      |  NoSuchBucket |  The specified bucket does not exist   |
+---------------------------+---------------+---------------------------------------+
```

従来の形式

従来の形式は、構造化された詳細のない元のエラー形式を提供します。この形式には、CLI 例外の「An error occurred (ErrorCode):」プレフィックスは含まれません。

例: リージョン設定がありません

```
aws: [ERROR]: You must specify a region. You can also configure your region by running
 "aws configure".
```

例: 存在しない S3 バケット

```
An error occurred (NoSuchBucket) when calling the GetObject operation: The specified
 bucket does not exist
```

> **Note**
>
> エラーに、CLI 例外の `aws: [ERROR]:` プレフィックスが一貫して含まれるようになりました。以前のバージョンには、このプレフィックスが常に含まれていたわけではありません。次の例外は、設定されたエラー形式に関係なく、常に従来の形式を使用します。
>
> - `UnknownArgumentError` - 使用状況の情報を表示します
> - キーボード割り込み (`KeyboardInterrupt`)

### 完全な例

次の例は、JSON エラー形式のコマンドを示しています。

```
$ aws s3api get-object \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --key file.txt out.txt \
    --cli-error-format json
```

出力 (stderr):

```
{
    "Code": "NoSuchBucket",
    "Message": "The specified bucket does not exist",
    "BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

`BucketName` フィールドは、Amazon S3 サービスによって返されるモデル化されたエラーメンバーです。

## Using the pagination options in the AWS CLI

このトピックでは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) からの出力をページネーションするためのさまざまな方法を示します。

からページネーションを制御する方法は主に 2 つありますAWS CLI

- サーバー側のページ分割パラメータの使用。
- 出力用のデフォルトのクライアント側のページングプログラムの使用。

サーバー側のページ分割パラメータが最初に処理され、出力がクライアント側のページ分割に送信されます。

## サーバー側のページ分割

項目の大きなリストを返すほとんどのコマンドの場合、AWS CLI がサービスの API を呼び出してリストを生成するときに出力に含める項目の数を制御するための複数のオプションが AWS CLI にあります。AWS CLI のサーバー側ページ分割は AWS のサービス API によって有効になるため、これらのオプションはサービス API が有効にしている場合にのみ機能します。

AWS CLI コマンドには、以下のオプションがあります。

- --no-paginate パラメータの使用方法
- --page-size パラメータの使用方法
- --max-items パラメータの使用方法
- --starting-token パラメータの使用方法

デフォルトでは、AWS CLI は、個々のサービスによって決定されるページサイズを使用し、利用可能なすべての項目を取得します。例えば、Amazon S3 では、デフォルトのページサイズは 1,000 です。3,500 のオブジェクトを含む Amazon S3 バケットで `aws s3api list-objects` を実行すると、AWS CLI は Simple Storage Service (Amazon S3) に対して 4 つの呼び出しを自動的に実行し、サービス固有の分割ロジックをバックグラウンドで処理して、最終的な出力で 3,500 オブジェクトのすべてを返します。

特定のコマンドがサーバー側ページ分割に対応しているかどうかについては、またはAWS CLI バージョン 2 リファレンスガイドを参照してください。

### --no-paginate パラメータの使用方法

`--no-paginate` オプションでは、クライアント側で分割トークンの追従を無効にします。コマンドを使用する場合、デフォルトでは、AWS CLI は複数の呼び出しを自動的に行い、すべての可能な結果を返してページ分割を作成します。ページごとに 1 回の呼び出し。ページ分割を無効にすると、コマンド結果の最初のページに対して AWS CLI は 1 回の呼び出しのみを行います。

例えば、3,500 のオブジェクトを含む Amazon S3 バケットで `aws s3api list-objects` を実行する場合、AWS CLI は Amazon S3 への最初の呼び出しのみを行い、最終的な出力では最初の 1,000 のオブジェクトのみを返します。

```
$ aws s3api list-objects \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --no-paginate
{
    "Contents": [
...
```

--page-size パラメータの使用方法

大量のリソースに対してリストコマンドを実行しているときに問題が発生する場合は、デフォルトのページサイズが大きすぎる可能性があります。これにより、AWS サービスの呼び出しが最大許容時間を超えて、「タイムアウト」エラーを生成することがあります。`--page-size` オプションを使用して、AWS CLI が AWS のサービスの 1 回の呼び出しで要求する項目数を少なくすることができます。その場合でも AWS CLI は完全なリストを取得しますが、多数のサービス API コールをバックグラウンドで実行し、1 回の呼び出しで取得する項目数が少なくなります。このため、個々の呼び出しがタイムアウトにならずに成功する可能性が高くなります。ページサイズを変更しても、出力には影響しません。出力を生成するために必要な API 呼び出しの数が変わるだけです。

```
$ aws s3api list-objects \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --page-size 100
{
    "Contents": [
...
```

--max-items パラメータの使用方法

AWS CLI 出力で一度に含める項目を少なくするには、`--max-items` オプションを使用します。前に説明したように、AWS CLI はサービスとのページ区切りを処理しますが、指定した時点での項目数のみを出力します。

```
$ aws s3api list-objects \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --max-items 100
{
    "NextToken": "eyJNYXJrZXIiOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAxfQ==",
```

```
    "Contents": [
...
```

--starting-token パラメータの使用方法

出力される項目数 (--max-items) が基本の API 呼び出しによって返される合計項目数より少ない場合、出力には NextToken が含まれ、これにより、後続のコマンドを渡して、次の項目のセットを取得できます。次の例は、前の例で返された NextToken 値を使用して、2 番目の 100 項目を取得する方法を示しています。

> **Note**
>
> パラメータ --starting-token を null または空にすることはできません。前のコマンドが NextToken 値を返さない場合、返す項目はこれ以上存在せず、このコマンドを再度呼び出す必要はありません。

```
$ aws s3api list-objects \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --max-items 100 \
    --starting-token eyJNYXJrZXIiOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAxfQ==
{
    "Contents": [
...
```

指定された AWS サービスは、呼び出しごとに同じ順序で項目を返さないことがあります。--page-size と --max-items に異なる値を指定した場合、項目の不足や重複など、予期しない結果になることがあります。これを防ぐには、--page-size と --max-items に同じ数を使用して、AWS CLI のページ分割と基本のサービスを同期させます。リスト全体を取得し、必要な解析オペレーションをローカルで実行することもできます。

## クライアント側のページャー

AWS CLI バージョン 2 では、出力にクライアント側のページャープログラムを使用できます。デフォルトでは、この機能はオペレーティングシステムのデフォルトのページャープログラムを介してすべての出力を返します。

次の方法を優先順に使用して、出力ページャーを指定できます。

- default または名前付きプロファイルの config ファイルの cli_pager 設定を使用する。

- AWS_PAGER 環境変数を使用する。
- PAGER 環境変数を使用する。

次の方法を優先順に使用して、外部ページ分割プログラムのすべての使用を無効にすることができます。

- --no-cli-pager コマンドラインオプションを使用して 1 回のコマンド使用のページャーを無効にする。
- cli_pager 設定または AWS_PAGER 変数を空の文字列に設定する。

クライアント側のページャーのトピック:

- cli_pager 設定の使用方法
- AWS_PAGER 環境変数の設定方法
- --no-cli-pager オプションの使用方法
- ページャーフラグの使用方法

### cli_pager 設定の使用方法

頻繁に利用される構成設定および認証情報を AWS CLI が維持するファイルに保存することができます。名前プロファイルの設定は、default プロファイルの設定よりも優先されます。構成設定の詳細については、「Configuration and credential file settings in the AWS CLI」を参照してください。

次の例では、デフォルトの出力ページャーを less プログラムに設定します。

```
[default]
cli_pager=less
```

以下の例では、ページャーの使用を無効にするようにデフォルトを設定します。

```
[default]
cli_pager=
```

### AWS_PAGER 環境変数の設定方法

次の例では、デフォルトの出力ページャーを less プログラムに設定します。環境変数の詳細については、「Configuring environment variables for the AWS CLI」を参照してください。

Linux and macOS

```
$ export AWS_PAGER="less"
```

Windows

```
C:\> setx AWS_PAGER "less"
```

--no-cli-pager オプションの使用方法

1 つのコマンドでのページャーの使用を無効にするには、`--no-cli-pager` オプションを使用します。コマンドラインオプションの詳細については、「Command line options in the AWS CLI」を参照してください。

```
$ aws s3api list-objects \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --no-cli-pager
{
    "Contents": [
...
```

ページャーフラグの使用方法

ページ分割プログラムで自動的に使用するフラグを指定できます。フラグは、使用するページ分割プログラムによって異なります。次に示すのは、`less` および `more` の一般的なデフォルトの例です。

Linux and macOS

特に指定しない場合、AWS CLI バージョン 2 がデフォルトで使用するページャーは `less` です。LESS 環境変数が設定されていない場合、AWS CLI バージョン 2 は FRX フラグを使用します。AWS CLI ページャーの設定時にフラグを指定することで、フラグを組み合わせることができます。

次の例では、S フラグを使用しています。このフラグはデフォルトの FRX フラグと組み合わさって、最終的な FRXS フラグを作成します。

```
$ export AWS_PAGER="less -S"
```

FRX フラグのいずれも必要ない場合は、これらを無効にすることができます。次の例では、F フラグを無効にして、最終的な RX フラグを作成します。

```
$ export AWS_PAGER="less -+F"
```

`less` フラグの詳細については、mandpages.org の「less」を参照してください。

Windows

特に指定しない場合、AWS CLI バージョン 2 がデフォルトで使用するページャーは `more` で、追加のフラグはありません。

次の例では、`/c` パラメータを使用しています

```
C:\> setx AWS_PAGER "more /c"
```

`more` フラグの詳細については、Microsoft Docs の「more」を参照してください。

## Filtering output in the AWS CLI

AWS Command Line Interface (AWS CLI) には、サーバー側とクライアント側の両方のフィルタリングがあり、AWS CLI 出力をフィルタリングするために個別または一緒に使用することができます。サーバー側のフィルタリングが最初に処理され、クライアント側のフィルタリングのために出力が返されます。

- サーバー側のフィルタリングは API によってサポートされており、通常は `--filter` パラメータを使用して実装します。このサービスは一致する結果のみを返し、大きなデータセットの HTTP レスポンス時間を短縮できます。
- クライアント側のフィルタリングは、AWS CLI パラメータを使用して `--query` クライアントによってサポートされます。このパラメータには、サーバー側のフィルタリングにはない可能性がある機能があります。

トピック


- サーバー側のフィルタリング
- クライアント側のフィルタリング
- サーバー側とクライアント側のフィルタリングを組み合わせる
- その他のリソース

## サーバー側のフィルタリング

AWS CLI でのサーバー側のフィルタリングは、AWS サービス API によって提供されます。AWS サービスは、フィルターに一致する HTTP レスポンス内のレコードのみを返します。これにより、大規模なデータセットの HTTP レスポンス時間が短縮されます。サーバー側のフィルタリングはサービス API によって定義されるため、パラメータ名と関数はサービスによって異なります。フィルタリングに使用される一般的なパラメータ名は次のとおりです。

- `--filter` ( ses、 ceなど)。
- `--filters` ( ec2、 autoscaling、 rds など)。
- 単語「`filter`」で始まる名前 (`aws dynamodb scan` コマンドの `--filter-expression` など)。

特定のコマンドにサーバー側のフィルタリングとフィルタリングルールがあるかどうかについては、「AWS CLI バージョン 2 リファレンスガイド」を参照してください。

## クライアント側のフィルタリング

AWS CLI は、`--query` パラメータによって、組み込みの JSON ベースのクライアント側のフィルタリング機能を提供します。`--query` パラメータは、出力の内容とスタイルをカスタマイズするために使用できる強力なツールです。`--query` パラメータは、サーバーから返される HTTP レスポンスを受け取り、結果を表示する前にフィルタリングします。フィルタリングする前に HTTP レスポンス全体がクライアントに送信されるため、大規模なデータセットでは、クライアント側のフィルタリングはサーバー側のフィルタリングよりも遅くなる可能性があります。

クエリでは、JMESPath 構文を使用して、出力をフィルタリングするための式を作成します。JMESPath 構文については、JMESPath ウェブサイトの「Tutorial」をご参照ください。

> **Important**
>
> 指定する出力タイプによって、`--query` オプションの動作が変更されます。
>
> - `--output text` を指定する場合、出力は `--query` フィルターが適用される前にページ分割され、AWS CLI は出力の各ページでクエリを 1 回実行します。このため、クエリには各ページで最初に一致する要素が含まれており、予期しない余分な出力が発生する可能性があります。出力をさらにフィルタリングするには、`head` や `tail` などの他のコマンドラインツールを使用できます。

- `--output json`、`--output yaml`、`--output yaml-stream` を指定する場合、単一のネイティブな構造として完全に処理されてから `--query` フィルターが適用されます。AWS CLI は構造全体に対してクエリを 1 回だけ実行し、フィルタリングされた結果を生成してから出力されます。

クライアント側のフィルタリングのトピック


- 開始する前に
- 識別子
- リストから選択する
- ネストされたデータをフィルタリングする
- 結果をフラット化する
- 特定の値をフィルタリングする
- パイピング式
- 複数の識別子の値をフィルタリングする
- 識別子の値にラベルを追加する
- 関数
- 高度な --query の例


## 開始する前に

> **Note**
>
> これらのフィルタ式の例は、基本的な Linux 系シェル用に記述されています。これらの例を使用する場合は、ターミナルシェルに正しい引用規則を使用してください。ターミナルが入力を解釈する方法によって、AWS CLI に送信される内容が大きく変わることがあります。ターミナルが一重引用符 '、二重引用符 "、またはバックティック ` をどのように解釈するかによって、内容の読み取り方が変わることがあります。
> 詳細については、「the section called “文字列を含む引用符”」を参照してください。

次の JSON 出力は、`--query` パラメータが生成できるものの例を示しています。出力は、個別の Amazon EC2 インスタンスにアタッチされた 3 つの Amazon EBS ボリュームについて説明しています。

出力例

```
$ aws ec2 describe-volumes
{
  "Volumes": [
    {
      "AvailabilityZone": "us-west-2a",
      "Attachments": [
        {
          "AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
          "InstanceId": "i-a071c394",
          "VolumeId": "vol-e11a5288",
          "State": "attached",
          "DeleteOnTermination": true,
          "Device": "/dev/sda1"
        }
      ],
      "VolumeType": "standard",
      "VolumeId": "vol-e11a5288",
      "State": "in-use",
      "SnapshotId": "snap-f23ec1c8",
      "CreateTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
      "Size": 30
    },
    {
      "AvailabilityZone": "us-west-2a",
      "Attachments": [
        {
          "AttachTime": "2013-09-18T20:26:16.000Z",
          "InstanceId": "i-4b41a37c",
          "VolumeId": "vol-2e410a47",
          "State": "attached",
          "DeleteOnTermination": true,
          "Device": "/dev/sda1"
        }
      ],
      "VolumeType": "standard",
      "VolumeId": "vol-2e410a47",
      "State": "in-use",
      "SnapshotId": "snap-708e8348",
      "CreateTime": "2013-09-18T20:26:15.000Z",
      "Size": 8
    },
    {
```

```
      "AvailabilityZone": "us-west-2a",
      "Attachments": [
        {
          "AttachTime": "2020-11-20T19:54:06.000Z",
          "InstanceId": "i-1jd73kv8",
          "VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
          "State": "attached",
          "DeleteOnTermination": true,
          "Device": "/dev/sda1"
        }
      ],
      "VolumeType": "standard",
      "VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
      "State": "in-use",
      "SnapshotId": "snap-234087fb",
      "CreateTime": "2020-11-20T19:54:05.000Z",
      "Size": 15
    }
  ]
}
```

識別子

識別子は、出力値のラベルです。フィルターを作成するときは、識別子を使用してクエリ結果を絞り込みます。次の出力例では、Volumes、AvailabilityZone、AttachTime などのすべての識別子が強調表示されます。

```
$ aws ec2 describe-volumes
{
  "Volumes": [
    {
      "AvailabilityZone": "us-west-2a",
      "Attachments": [
        {
          "AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
          "InstanceId": "i-a071c394",
          "VolumeId": "vol-e11a5288",
          "State": "attached",
          "DeleteOnTermination": true,
          "Device": "/dev/sda1"
        }
      ],
      "VolumeType": "standard",
```

```
      "VolumeId": "vol-e11a5288",
      "State": "in-use",
      "SnapshotId": "snap-f23ec1c8",
      "CreateTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
      "Size": 30
    },
    {
      "AvailabilityZone": "us-west-2a",
      "Attachments": [
        {
          "AttachTime": "2013-09-18T20:26:16.000Z",
          "InstanceId": "i-4b41a37c",
          "VolumeId": "vol-2e410a47",
          "State": "attached",
          "DeleteOnTermination": true,
          "Device": "/dev/sda1"
        }
      ],
      "VolumeType": "standard",
      "VolumeId": "vol-2e410a47",
      "State": "in-use",
      "SnapshotId": "snap-708e8348",
      "CreateTime": "2013-09-18T20:26:15.000Z",
      "Size": 8
    },
    {
      "AvailabilityZone": "us-west-2a",
      "Attachments": [
        {
          "AttachTime": "2020-11-20T19:54:06.000Z",
          "InstanceId": "i-1jd73kv8",
          "VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
          "State": "attached",
          "DeleteOnTermination": true,
          "Device": "/dev/sda1"
        }
      ],
      "VolumeType": "standard",
      "VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
      "State": "in-use",
      "SnapshotId": "snap-234087fb",
      "CreateTime": "2020-11-20T19:54:05.000Z",
      "Size": 15
    }
```

```
  ]
}
```

詳細については、JMESPath ウェブサイトの「Identifiers」をご参照ください。

リストから選択する

リストまたは配列は、[ における Volumes や Attachments などの角括弧「the section called “開始する前に”」の後に続く識別子です。

構文

```
<listName>[ ]
```

配列からのすべての出力をフィルタリングするには、ワイルドカード表記を使用できます。ワイルドカード式は、* 表記法を使用して要素を返すために使用される式です。

次の例では、すべての Volumes コンテンツに対するクエリを実行します。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[*]'
[
  {
    "AvailabilityZone": "us-west-2a",
    "Attachments": [
      {
        "AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
        "InstanceId": "i-a071c394",
        "VolumeId": "vol-e11a5288",
        "State": "attached",
        "DeleteOnTermination": true,
        "Device": "/dev/sda1"
      }
    ],
    "VolumeType": "standard",
    "VolumeId": "vol-e11a5288",
    "State": "in-use",
    "SnapshotId": "snap-f23ec1c8",
    "CreateTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
    "Size": 30
  },
  {
    "AvailabilityZone": "us-west-2a",
```

```
    "Attachments": [
      {
        "AttachTime": "2020-11-20T19:54:06.000Z",
        "InstanceId": "i-1jd73kv8",
        "VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
        "State": "attached",
        "DeleteOnTermination": true,
        "Device": "/dev/sda1"
      }
    ],
    "VolumeType": "standard",
    "VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
    "State": "in-use",
    "SnapshotId": "snap-234087fb",
    "CreateTime": "2020-11-20T19:54:05.000Z",
    "Size": 15
  }
]
```

配列内の特定のボリュームをインデックス別に表示するには、配列インデックスを呼び出します。例えば、Volumes 配列の最初の項目のインデックスは 0 で、Volumes[0] クエリが生成されます。配列インデックスの詳細については、JMESPath ウェブサイトの「index expressions」をご参照ください。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[0]'
{
  "AvailabilityZone": "us-west-2a",
  "Attachments": [
    {
      "AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
      "InstanceId": "i-a071c394",
      "VolumeId": "vol-e11a5288",
      "State": "attached",
      "DeleteOnTermination": true,
      "Device": "/dev/sda1"
    }
  ],
  "VolumeType": "standard",
  "VolumeId": "vol-e11a5288",
  "State": "in-use",
  "SnapshotId": "snap-f23ec1c8",
  "CreateTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
```

```
  "Size": 30
}
```

ボリュームの特定範囲をインデックス別に表示するには、次の構文とともに slice を使用します。ここで、start は開始配列インデックス、stop はフィルターが処理を停止するインデックス、step はスキップ間隔です。

構文

```
<arrayName>[<start>:<stop>:<step>]
```

スライス式からこれらのいずれかを省略すると、次のデフォルト値が使用されます。

- Start - リストの最初のインデックス、0。
- Stop - リストの最後のインデックス。
- Step - ステップスキップなし。値は 1 です。

最初の 2 つのボリュームだけを返すには、次の例に示すように、start 値 0、stop 値 2、step 値 1 を使用します。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[0:2:1]'
[
  {
    "AvailabilityZone": "us-west-2a",
    "Attachments": [
      {
        "AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
        "InstanceId": "i-a071c394",
        "VolumeId": "vol-e11a5288",
        "State": "attached",
        "DeleteOnTermination": true,
        "Device": "/dev/sda1"
      }
    ],
    "VolumeType": "standard",
    "VolumeId": "vol-e11a5288",
    "State": "in-use",
    "SnapshotId": "snap-f23ec1c8",
    "CreateTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
    "Size": 30
```

```
  },
  {
    "AvailabilityZone": "us-west-2a",
    "Attachments": [
      {
        "AttachTime": "2013-09-18T20:26:16.000Z",
        "InstanceId": "i-4b41a37c",
        "VolumeId": "vol-2e410a47",
        "State": "attached",
        "DeleteOnTermination": true,
        "Device": "/dev/sda1"
      }
    ],
    "VolumeType": "standard",
    "VolumeId": "vol-2e410a47",
    "State": "in-use",
    "SnapshotId": "snap-708e8348",
    "CreateTime": "2013-09-18T20:26:15.000Z",
    "Size": 8
  }
]
```

この例にはデフォルト値が含まれているため、スライスを `Volumes[0:2:1]` から `Volumes[:2]` に短縮できます。

次の例では、デフォルト値を省略し、配列全体におけるあらゆる 2 つのボリュームを返します。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[::2]'
[
  {
    "AvailabilityZone": "us-west-2a",
    "Attachments": [
      {
        "AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
        "InstanceId": "i-a071c394",
        "VolumeId": "vol-e11a5288",
        "State": "attached",
        "DeleteOnTermination": true,
        "Device": "/dev/sda1"
      }
    ],
    "VolumeType": "standard",
```

```
    "VolumeId": "vol-e11a5288",
    "State": "in-use",
    "SnapshotId": "snap-f23ec1c8",
    "CreateTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
    "Size": 30
  },
  {
    "AvailabilityZone": "us-west-2a",
    "Attachments": [
      {
        "AttachTime": "2020-11-20T19:54:06.000Z",
        "InstanceId": "i-1jd73kv8",
        "VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
        "State": "attached",
        "DeleteOnTermination": true,
        "Device": "/dev/sda1"
      }
    ],
    "VolumeType": "standard",
    "VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
    "State": "in-use",
    "SnapshotId": "snap-234087fb",
    "CreateTime": "2020-11-20T19:54:05.000Z",
    "Size": 15
  }
]
```

次の例に示すように、step には、配列の逆の順序でフィルタリングするために負の数を使用することもできます。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[::-2]'
[
  {
    "AvailabilityZone": "us-west-2a",
    "Attachments": [
      {
        "AttachTime": "2020-11-20T19:54:06.000Z",
        "InstanceId": "i-1jd73kv8",
        "VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
        "State": "attached",
        "DeleteOnTermination": true,
        "Device": "/dev/sda1"
```

```
      }
    ],
    "VolumeType": "standard",
    "VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
    "State": "in-use",
    "SnapshotId": "snap-234087fb",
    "CreateTime": "2020-11-20T19:54:05.000Z",
    "Size": 15
  },
  {
    "AvailabilityZone": "us-west-2a",
    "Attachments": [
      {
        "AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
        "InstanceId": "i-a071c394",
        "VolumeId": "vol-e11a5288",
        "State": "attached",
        "DeleteOnTermination": true,
        "Device": "/dev/sda1"
      }
    ],
    "VolumeType": "standard",
    "VolumeId": "vol-e11a5288",
    "State": "in-use",
    "SnapshotId": "snap-f23ec1c8",
    "CreateTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
    "Size": 30
  }
]
```

詳細については、JMESPath ウェブサイトの「Slices」をご参照ください。

ネストされたデータをフィルタリングする

ネストされた値の `Volumes[*]` のフィルタリング結果を絞り込むには、ピリオドとフィルター条件を追加して部分式を使用します。

構文

```
<expression>.<expression>
```

次の例は、すべてのボリュームのすべての `Attachments` 情報を示しています。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[*].Attachments'
[
  [
    {
      "AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
      "InstanceId": "i-a071c394",
      "VolumeId": "vol-e11a5288",
      "State": "attached",
      "DeleteOnTermination": true,
      "Device": "/dev/sda1"
    }
  ],
  [
    {
      "AttachTime": "2013-09-18T20:26:16.000Z",
      "InstanceId": "i-4b41a37c",
      "VolumeId": "vol-2e410a47",
      "State": "attached",
      "DeleteOnTermination": true,
      "Device": "/dev/sda1"
    }
  ],
  [
    {
      "AttachTime": "2020-11-20T19:54:06.000Z",
      "InstanceId": "i-1jd73kv8",
      "VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
      "State": "attached",
      "DeleteOnTermination": true,
      "Device": "/dev/sda1"
    }
  ]
]
```

ネストされた値までさらに絞り込むには、ネストされた各識別子の式を追加します。次の例では、すべての State の Volumes をリストします。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[*].Attachments[*].State'
[
  [
    "attached"
```

```
  ],
  [
    "attached"
  ],
  [
    "attached"
  ]
]
```

結果をフラット化する

詳細については、JMESPath ウェブサイトの「SubExpressions」をご参照ください。

Volumes[*].Attachments[*].State クエリの結果として生成されたワイルドカード表記を削除することで、Volumes[*].Attachments[].State の結果をフラット化することができます。フラット化は、多くの場合、結果の可読性を向上させるのに役立ちます。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[*].Attachments[].State'
[
  "attached",
  "attached",
  "attached"
]
```

詳細については、JMESPath ウェブサイトの「Flatten」をご参照ください。

特定の値をフィルタリングする

リスト内の特定の値をフィルタリングするには、次の構文に示すように、フィルター式を使用します。

構文

```
? <expression> <comparator> <expression>]
```

式の比較演算子には、==、!=、<、<=、>、>= などがあります。次の例では、VolumeIds Volumes のすべての Attached の State をフィルタリングします。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[*].Attachments[?State==`attached`].VolumeId'
```

```
[
  [
    "vol-e11a5288"
  ],
  [
    "vol-2e410a47"
  ],
  [
    "vol-a1b3c7nd"
  ]
]
```

その後、これをフラット化することができ、次の例になります。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[*].Attachments[?State==`attached`].VolumeId[]'
[
  "vol-e11a5288",
  "vol-2e410a47",
  "vol-a1b3c7nd"
]
```

次の例では、サイズが 20 未満のすべての VolumeIds の Volumes をフィルタリングします。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[?Size < `20`].VolumeId'
[
  "vol-2e410a47",
  "vol-a1b3c7nd"
]
```

詳細については、JMESPath ウェブサイトの「Filter Expressions」をご参照ください。

パイピング式

フィルターの結果を新しいリストにパイプ処理し、次の構文を使用して別の式で結果をフィルタリングできます。

構文

```
<expression> | <expression>]
```

次の例では、Volumes[*].Attachments[].InstanceId 式のフィルタリング結果を取得し、配列の最初の結果を出力します。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[*].Attachments[].InstanceId | [0]'
"i-a071c394"
```

この例では、最初に次の式から配列を作成することによってこれを行います。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[*].Attachments[].InstanceId'
"i-a071c394",
  "i-4b41a37c",
  "i-1jd73kv8"
```

その後、その配列の最初の要素を返します。

```
"i-a071c394"
```

詳細については、JMESPath ウェブサイトの「Pipe Expressions」をご参照ください。

複数の識別子の値をフィルタリングする

複数の識別子をフィルタリングするには、次の構文を使用して、複数選択リストを使用します。

構文

```
<listName>[].[<expression>, <expression>]
```

次の例では、VolumeId および VolumeType が Volumes リストでフィルタリングされ、次の式になります。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[].[VolumeId, VolumeType]'
[
  [
    "vol-e11a5288",
    "standard"
  ],
  [
```

```
    "vol-2e410a47",
    "standard"
  ],
  [
    "vol-a1b3c7nd",
    "standard"
  ]
]
```

ネストされたデータをリストに追加するには、別の複数選択リストを追加します。次の例では、ネストされた InstanceId リストの State および Attachments もフィルタリングすることによって、前の例を拡張します。これにより、式は次のようになります。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[].[VolumeId, VolumeType, Attachments[].[InstanceId, State]]'
[
  [
    "vol-e11a5288",
    "standard",
    [
      [
        "i-a071c394",
        "attached"
      ]
    ]
  ],
  [
    "vol-2e410a47",
    "standard",
    [
      [
        "i-4b41a37c",
        "attached"
      ]
    ]
  ],
  [
    "vol-a1b3c7nd",
    "standard",
    [
      [
        "i-1jd73kv8",
        "attached"
```

```
      ]
    ]
  ]
]
```

可読性を向上させるには、次の例に示すように、式をフラット化します。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[].[VolumeId, VolumeType, Attachments[].[InstanceId, State][]][]'
[
  "vol-e11a5288",
  "standard",
  [
    "i-a071c394",
    "attached"
  ],
  "vol-2e410a47",
  "standard",
  [
    "i-4b41a37c",
    "attached"
  ],
  "vol-a1b3c7nd",
  "standard",
  [
    "i-1jd73kv8",
    "attached"
  ]
]
```

詳細については、JMESPath ウェブサイトの「Multiselect list」をご参照ください。

識別子の値にラベルを追加する

この出力を読みやすくするには、次の構文で複数選択ハッシュを使用します。

構文

```
<listName>[].{<label>: <expression>, <label>: <expression>}
```

識別子のラベルは、識別子の名前と同じである必要はありません。次の例では、VolumeType 値のラベル VolumeType を使用します。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[].{VolumeType: VolumeType}'
[
  {
    "VolumeType": "standard",
  },
  {
    "VolumeType": "standard",
  },
  {
    "VolumeType": "standard",
  }
]
```

簡単にするために、以下の例では、各ラベルの識別子名を保持し、すべてのボリュームの VolumeId、VolumeType、InstanceId、および State を表示します。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[].{VolumeId: VolumeId, VolumeType: VolumeType, InstanceId:
 Attachments[0].InstanceId, State: Attachments[0].State}'
[
  {
    "VolumeId": "vol-e11a5288",
    "VolumeType": "standard",
    "InstanceId": "i-a071c394",
    "State": "attached"
  },
  {
    "VolumeId": "vol-2e410a47",
    "VolumeType": "standard",
    "InstanceId": "i-4b41a37c",
    "State": "attached"
  },
  {
    "VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
    "VolumeType": "standard",
    "InstanceId": "i-1jd73kv8",
    "State": "attached"
  }
]
```

詳細については、JMESPath ウェブサイトの「Multiselect hash」を参照してください。

関数

JMESPath 構文には、クエリに使用できる多くの関数が含まれています。JMESPath 関数の詳細については、JMESPath ウェブサイトの「Built-in Functions」をご参照ください。

クエリに関数を組み込む方法を示すために、次の例では sort_by 関数を使用します。sort_by 関数は、次の構文を使用して、ソートキーとして式を使用して配列をソートします。

構文

```
sort_by(<listName>, <sort expression>)[].<expression>
```

次の例では、前述の複数選択ハッシュの例を使用して、出力を VolumeId でソートします。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'sort_by(Volumes, &VolumeId)[].{VolumeId: VolumeId, VolumeType: VolumeType,
 InstanceId: Attachments[0].InstanceId, State: Attachments[0].State}'
[
  {
    "VolumeId": "vol-2e410a47",
    "VolumeType": "standard",
    "InstanceId": "i-4b41a37c",
    "State": "attached"
  },
  {
    "VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
    "VolumeType": "standard",
    "InstanceId": "i-1jd73kv8",
    "State": "attached"
  },
  {
    "VolumeId": "vol-e11a5288",
    "VolumeType": "standard",
    "InstanceId": "i-a071c394",
    "State": "attached"
  }
]
```

詳細については、JMESPath ウェブサイトの「sort_by」をご参照ください。

高度な **--query** の例

特定のアイテムから情報を抽出するには

次の例では、--query パラメータを使用してリスト上の特定の項目を検索し、その項目から情報を抽出します。この例では、指定されたサービスエンドポイントに関連付けられているすべての AvailabilityZones をリストします。指定された ServiceDetails が含まれる ServiceName リストから項目を抽出し、選択されたその項目から AvailabilityZones フィールドを出力します。

```
$ aws --region us-east-1 ec2 describe-vpc-endpoint-services \
    --query 'ServiceDetails[?ServiceName==`com.amazonaws.us-
east-1.ecs`].AvailabilityZones'
[
    [
        "us-east-1a",
        "us-east-1b",
        "us-east-1c",
        "us-east-1d",
        "us-east-1e",
        "us-east-1f"
    ]
]
```

指定した作成日より後のスナップショットを表示するには

次の例は、指定された日付以降に作成されたすべてのスナップショットを一覧表示する方法を示しています (例: 出力の利用可能な一部のフィールド)。

```
$ aws ec2 describe-snapshots --owner self \
    --output json \
    --query 'Snapshots[?StartTime>=`2018-02-07`].
{Id:SnapshotId,VId:VolumeId,Size:VolumeSize}'
[
    {
        "id": "snap-0effb42b7a1b2c3d4",
        "vid": "vol-0be9bb0bf12345678",
        "Size": 8
    }
]
```

最新の AMI を表示するには

次の例では、作成した最新の 5 つの Amazon マシンイメージ (AMI) を最新のものから古いものの順に並べ替えています。

```
$ aws ec2 describe-images \
    --owners self \
    --query 'reverse(sort_by(Images,&CreationDate))[:5].{id:ImageId,date:CreationDate}'
[
    {
        "id": "ami-0a1b2c3d4e5f60001",
        "date": "2018-11-28T17:16:38.000Z"
    },
    {
        "id": "ami-0a1b2c3d4e5f60002",
        "date": "2018-09-15T13:51:22.000Z"
    },
    {
        "id": "ami-0a1b2c3d4e5f60003",
        "date": "2018-08-19T10:22:45.000Z"
    },
    {
        "id": "ami-0a1b2c3d4e5f60004",
        "date": "2018-05-03T12:04:02.000Z"
    },
    {
        "id": "ami-0a1b2c3d4e5f60005",
        "date": "2017-12-13T17:16:38.000Z"
    }
]
```

異常な Auto Scaling インスタンスを表示する方法

次の例は、指定した Auto Scaling グループで異常のあるインスタンスのみの `InstanceId` を示しています。

```
$ aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \
    --auto-scaling-group-name My-AutoScaling-Group-Name \
    --output text \
    --query 'AutoScalingGroups[*].Instances[?HealthStatus==`Unhealthy`].InstanceId'
```

指定したタグを持つボリュームを含めるには

次の例では、`test` タグを持つすべてのインスタンスを説明します。ボリュームにアタッチされた、`test` ではない別のタグがある限り、ボリュームは結果に含まれて返されます。

以下の式は、test タグを含むすべてのタグを配列に含めて返します。test タグでないタグには null 値が含まれています。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[*].Tags[?Value == `test`]'
```

指定したタグを持つボリュームを除外するには

次の例では、test タグを持たないすべてのインスタンスを説明します。ボリュームは複数のタグを持つことができるため、シンプルな ?Value != `test` 式を使用しても、ボリュームを除外することはできません。ボリュームにアタッチされた、test ではない別のタグがある限り、ボリュームは結果に含まれて返されます。

test タグを持つすべてのボリュームを除外するには、以下の式から開始して、test タグを含むすべてのタグを配列に含めて返します。test タグでないタグには null 値が含まれています。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[*].Tags[?Value == `test`]'
```

その後、test 関数を使用してすべての肯定的な not_null の結果をフィルタリングで抽出します。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[?!not_null(Tags[?Value == `test`].Value)]'
```

結果をパイプ処理して、結果をフラット化すると、次のクエリになります。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[?!not_null(Tags[?Value == `test`].Value)] | []'
```

## サーバー側とクライアント側のフィルタリングを組み合わせる

サーバー側とクライアント側のフィルタリングを一緒に使用できます。サーバー側のフィルタリングが最初に完了し、得られたデータがクライアントに送信され、--query パラメータがそのデータをフィルタリングします。大規模なデータセットを使用している場合、サーバー側のフィルタリングを最初に使用すると、クライアント側のフィルタリングによって提供される強力なカスタマイズを維持しながら、各 AWS CLI 呼び出しについてクライアントに送信されるデータの量を減らすことができます。

次の例では、サーバー側とクライアント側の両方のフィルタリングを使用して Amazon EC2 ボリュームを一覧表示します。このサービスでは、us-west-2a アベイラビリティーゾーンでアタッチされたすべてのボリュームのリストがフィルタリングされます。--query パラメータでは、Size 値が 50 を超えるボリュームにのみ出力を制限し、ユーザー定義の名前を持つ指定されたフィールドのみ表示されます。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --filters "Name=availability-zone,Values=us-west-2a" "Name=status,Values=attached"
 \
    --query 'Volumes[?Size > `50`].{Id:VolumeId,Size:Size,Type:VolumeType}'
[
    {
        "Id": "vol-0be9bb0bf12345678",
        "Size": 80,
        "VolumeType": "gp2"
    }
]
```

次の例では、いくつかの基準を満たすイメージのリストを取得します。--query パラメータを使用して、CreationDate で出力を絞り込み、最新のイメージのみ選択します。最後に、1 つのイメージの ImageId が表示されます。

```
$ aws ec2 describe-images \
    --owners amazon \
    --filters "Name=name,Values=amzn*gp2" "Name=virtualization-type,Values=hvm"
 "Name=root-device-type,Values=ebs" \
    --query "sort_by(Images, &CreationDate)[-1].ImageId" \
    --output text
ami-00ced3122871a4921
```

以下の例では、length を使用してリスト内の数をカウントすることで、1,000 IOPS を超える利用可能なボリュームの数を表示します。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --filters "Name=status,Values=available" \
    --query 'length(Volumes[?Iops > `1000`])'
3
```

次の例では、指定した AWS リージョンにおいて、CloudFormation スタックを起動設定で使用している Auto Scaling グループの名前を取得します。

```
$ aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --region us-west-2 \
  --filters Name=tag-key,Values=aws:cloudformation:stack-name \
  --query 'AutoScalingGroups[?LaunchConfigurationName!=`null`].AutoScalingGroupName'
[
    "group-1",
    "group-2",
    "group-3"
]
```

### その他のリソース

AWS CLI 自動プロンプト

フィルター式の使用を開始するときは、AWS CLI バージョン 2 の自動プロンプト機能を使用できます。F5 キーを押すと、自動プロンプト機能でプレビューが表示されます。詳細については、「the section called “自動プロンプト”」を参照してください。

JMESPath ターミナル

JMESPath ターミナルは、クライアント側のフィルタリングに使用される JMESPath 式を実験するインタラクティブなターミナルコマンドです。`jpterm` コマンドを使用すると、ターミナルに入力すると即時にクエリ結果が表示されます。AWS CLI 出力をターミナルに直接パイプすることができ、これにより、高度なクエリ実験が可能となります。

次の例では、JMESPath ターミナルに `aws ec2 describe-volumes` 出力を直接パイプします。

```
$ aws ec2 describe-volumes | jpterm
```

JMESPath ターミナルとインストール手順の詳細については、GitHub の「JMESPath Terminal」をご参照ください。

jq ユーティリティ

`jq` ユーティリティは、クライアント側の出力を必要な出力形式に変換する方法を提供します。`jq` およびインストール手順の詳細については、GitHub の「jq」をご参照ください。

## AWS CLI でのコマンドラインのリターンコード

通常、リターンコードは、コマンドのステータスを示す AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドを実行した後に送信される非表示のコードです。`echo` コマンドを使用して、最後の AWS

CLI コマンドから送信されたコードを表示し、これらのコードを使用して、コマンドが成功したか失敗したかを判断できます。失敗した場合は、エラーの理由を判断できます。リターンコードに加えて、--debug スイッチを使用してコマンドを実行すると、エラーに関する詳細情報を表示できます。このスイッチにより、コマンドを処理するために AWS CLI が使用するステップおよび各ステップの結果についての詳細なレポートが作成されます。

AWS CLI コマンドのリターンコードを判断するには、CLI コマンドの実行直後に次のいずれかのコマンドを実行します。

Linux and macOS

```
$ echo $?
0
```

Windows PowerShell

```
PS> echo $lastexitcode
0
```

Windows Command Prompt

```
C:\> echo %errorlevel%
0
```

以下に示すのは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドの実行後に返される可能性があるリターンコードです。

| コード | 意味 |
| --- | --- |
| 0 | このサービスでは、リクエストが送信された AWS CLI および AWS サービスでエラーが発生していないことを示す HTTP レスポンスステータスコード 200 で応答しました。 |
| 1 | 1 つ以上の Amazon S3 転送操作が失敗しました。S3 コマンドに制限されます。 |
| 2 | このリターンコードの意味は、コマンドによって異なります。 |

| コード | 意味 |
| --- | --- |
| | • すべての AWS CLI コマンドに該当 – 入力されたコマンドを解析できませんでした。解析エラーは、必要なサブコマンドまたは引数の欠如、不明なコマンドまたは引数の使用、あるいはその他の要因によって生じることがあります。<br>• S3 コマンドに限定 - 転送対象としてマークされた 1 つまたは複数のファイルが、転送プロセス中にスキップされました。ただし、転送対象としてマークされた他のすべてのファイルは正常に転送されました。転送プロセス中にスキップされたファイルには以下が含まれます。存在しないファイル、文字が特殊なデバイス、ブロックが特殊なデバイス、FIFO キューまたはソケットのファイル、およびユーザーに読み取り権限がないファイル。 |
| 130 | このコマンドは、SIGINT によって中断されました。これは、`Ctrl + C` キーでコマンドをキャンセルするために送信されるシグナルです。 |
| 252 | コマンド構文が無効、不明なパラメータが指定されている、またはパラメータの値が正しくないため、コマンドを実行できませんでした。 |
| 253 | システム環境または設定が無効です。指定されたコマンドは構文的に有効である可能性がありますが、設定または認証情報がないため、コマンドを実行できませんでした。 |
| 254 | コマンドは正常に解析され、指定されたサービスに対してリクエストが行われましたが、サービスはエラーを返しました。これは、通常、API の誤った使用またはその他のサービス固有の問題を示します。 |
| 255 | コマンドが失敗しました。リクエストが送信された AWS CLI または AWS サービスのいずれかでエラーが生成されました。 |

# カスタムウィザードを使用して AWS CLI でインタラクティブコマンドを実行する

AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、一部のコマンドにウィザードを使用する機能を提供します。AWS CLI ウィザードに貢献する、または利用可能なウィザードの完全なリストを閲覧するには、GitHub の AWS CLI wizards フォルダを参照してください。

# 仕組み

AWS コンソールと同様に、AWS CLI には AWS リソースを管理するためのガイドとなる UI ウィザードがあります。ウィザードを使用するには、コマンド内のサービス名に続いて、`wizard` サブコマンドとウィザード名を呼び出します。コマンド構造は以下のとおりです。

構文:

```
$ aws <command> wizard <wizardName>
```

以下の例は、新しい dynamodb テーブルを作成するためのウィザードを呼び出しています。

```
$ aws dynamodb wizard new-table
```

`aws configure` は、ウィザード名を持たない唯一のウィザードです。このウィザードを実行するときは、以下の例にあるように、`aws configure wizard` コマンドを実行します。

```
$ aws configure wizard
```

ウィザードを呼び出すと、シェルにフォームが表示されます。各パラメータについて、選択するオプションのリストが提供されるか、文字列を入力するように促されます。リストから選択するには、上下矢印キーを使用して、Enter キーを押します。オプションの詳細を表示するには、右矢印キーを押します。パラメータの入力が完了したら、Enter キーを押します。

```
$ aws configure wizard
What would you like to configure
> Static Credentials
  Assume Role
  Process Provider
  Additional CLI configuration
Enter the name of the profile:
Enter your Access Key Id:
Enter your Secret Access Key:
```

以前のプロンプトを編集するには、Shift と Tab を使用します。一部のウィザードでは、すべてのプロンプトを入力した後で、ユーザー情報が入力された AWS CloudFormation テンプレート、または AWS CLI コマンドをプレビューできます。このプレビューモードは、AWS CLI、サービス API、およびスクリプトのテンプレートの作成について学ぶために役立ちます。

プレビューの後、または最後のプロンプトの後で Enter キーを押して、最終的なコマンドを実行します。

```
$ aws configure wizard
What would you like to configure
Enter the name of the profile: testWizard
Enter your Access Key Id: AB1C2D3EF4GH5I678J90K
Enter your Secret Access Key: ab1c2def34gh5i67j8k90l1mnop2qr3s45tu678v90
<ENTER>
```

# Creating and using aliases in the AWS CLI

エイリアスは、頻繁に使用するコマンドやスクリプトを短縮するために AWS Command Line Interface (AWS CLI) で作成できるショートカットです。設定フォルダにある `alias` ファイルにエイリアスを作成します。

トピック


- 前提条件
- ステップ 1: エイリアスファイルを作成する
- ステップ 2: エイリアスを作成する
- ステップ 3: エイリアスを呼び出す
- エイリアスリポジトリの例
- リソース


## 前提条件

エイリアスコマンドを使用するには、以下を完了する必要があります。

- AWS CLI をインストールして設定します。詳細については、「the section called “インストール/更新”」および「」を参照してください。Authentication and access credentials for the AWS CLI
- 1.11.24 または 2.0.0 の最小 AWS CLI バージョンを使用してください。
- (オプション) AWS CLI エイリアス bash スクリプトを使用するには、bash 対応のターミナルを使用する必要があります。

# ステップ 1: エイリアスファイルを作成する

alias ファイルを作成するには、ファイルナビゲーションとテキストエディタを使用するか、ステップバイステップの手順に従って任意のターミナルを使用します。エイリアスファイルをすばやく作成するには、次のコマンドブロックを使用します。

Linux and macOS

```
$ mkdir -p ~/.aws/cli
$ echo '[toplevel]' > ~/.aws/cli/alias
```

Windows

```
C:\> md %USERPROFILE%\.aws\cli
C:\> echo [toplevel] > %USERPROFILE%/.aws/cli/alias
```

エイリアスファイルを作成するには

1. AWS CLI 設定フォルダに cli という名前のフォルダを作成します。デフォルトでは、構成フォルダは Linux または macOS では「~/.aws/」、Windows 上は「%USERPROFILE%\.aws\」にあります。これは、ファイルナビゲーションまたは次のコマンドを使用して作成できます。

   Linux and macOS

   ```
   $ mkdir -p ~/.aws/cli
   ```

   Windows

   ```
   C:\> md %USERPROFILE%\.aws\cli
   ```

   作成されるフォルダ「cli」のデフォルトパスは、Linux または macOS では「~/.aws/cli/」、Windows では「%USERPROFILE%\.aws\cli」上にあります。

2. cli フォルダで、拡張子なしの alias という名前のテキストファイルを作成し、最初の行に [toplevel] を追加します。任意のテキストエディタを使用してこのファイルを作成するか、次のコマンドを使用できます。

Linux and macOS

```
$ echo '[toplevel]' > ~/.aws/cli/alias
```

Windows

```
C:\> echo [toplevel] > %USERPROFILE%/.aws/cli/alias
```

## ステップ 2: エイリアスを作成する

エイリアスは、基本的なコマンドまたは bash スクリプトを使用して作成できます。

### 基本的なコマンドエイリアスの作成

前の手順で作成した alias ファイルで、次の構文を使用してコマンドを追加することにより、エイリアスを作成できます。

構文

```
aliasname = command [--options]
```

*aliasname* は、エイリアスの呼び名です。*command* は、呼び出すコマンドで、他のエイリアスを含めることができます。エイリアスにオプションやパラメータを含めたり、エイリアスを呼び出すときに追加したりできます。

次の例では、aws sts get-caller-identity コマンドを使用して、「aws whoami」という名前のエイリアスを作成します。このエイリアスは既存の AWS CLI コマンドを呼び出すことから、aws プレフィックスなしでコマンドを記述できます。

```
whoami = sts get-caller-identity
```

次の例は、前の whoami の例を用いて、Account フィルターオプションと output テキストオプションを追加します。

```
whoami2 = sts get-caller-identity --query Account --output text
```

## サブコマンドエイリアスの作成

> **Note**
>
> サブコマンドのエイリアス機能には 1.11.24 または 2.0.0 以降の AWS CLI バージョンが必要です。

前の手順で作成した alias ファイルで、次の構文を使用してコマンドを追加することにより、サブコマンドのエイリアスを作成できます。

構文

```
[command commandGroup]
aliasname = command [--options]
```

*commandGroup* はコマンド名前空間です。例えば、コマンド aws ec2 describe-regions は ec2 コマンドグループに属します。*aliasname* は、エイリアスの呼び名です。*command* は、呼び出すコマンドで、他のエイリアスを含めることができます。エイリアスにオプションやパラメータを含めたり、エイリアスを呼び出すときに追加したりできます。

次の例では、aws ec2 describe-regions コマンドを使用して、「aws ec2 regions」という名前のエイリアスを作成します。このエイリアスは ec2 コマンド名前空間の既存の AWS CLI コマンドを呼び出すため、aws ec2 プレフィックスなしでコマンドを記述できます。

```
[command ec2]
regions = describe-regions --query Regions[].RegionName
```

コマンド名前空間外のコマンドからエイリアスを作成するには、コマンド全体の前に感嘆符を付けます。次の例では、aws iam list-instance-profiles コマンドを使用して、「aws ec2 instance-profiles」という名前のエイリアスを作成します。

```
[command ec2]
instance-profiles = !aws iam list-instance-profiles
```

> **Note**
>
> エイリアスは既存のコマンド名前空間のみを使用します。新しいコマンド名前空間を作成することはできません。例えば、`johnsmith` コマンド名前空間がまだ存在していな場合、`[command johnsmith]` セクションでエイリアスを作成することはできません。

## bash スクリプトエイリアスの作成

> **Warning**
>
> AWS CLI エイリアス bash スクリプトを使用するには、bash 対応のターミナルを使用する必要があります。

次の構文を使用して、より高度なプロセス用の bash スクリプトを使用してエイリアスを作成できます。

構文

```
aliasname =
    !f() {
        script content
}; f
```

*aliasname* はエイリアスの呼び名であり、*script content* はエイリアスを呼び出すときに実行するスクリプトです。

次の例では、opendns を使用して現在の IP アドレスを出力します。他のエイリアスでもエイリアスを使用できるため、次の `myip` エイリアスは、他のエイリアス内から IP アドレスのアクセスを許可または取り消す場合に便利です。

```
myip =
  !f() {
    dig +short myip.opendns.com @resolver1.opendns.com
  }; f
```

次のスクリプト例では、前の `aws myip` エイリアスを呼び出して、Amazon EC2 セキュリティグループの受信 IP アドレスを認可します。

```
authorize-my-ip =
  !f() {
    ip=$(aws myip)
    aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id ${1} --cidr $ip/32 --protocol
 tcp --port 22
  }; f
```

bash スクリプトを使用するエイリアスを呼び出すと、変数は常に入力した順序で渡されます。bash スクリプトでは、変数名は考慮されず、表示される順序のみが考慮されます。次の `textalert` エイリアスの例では、`--message` オプションの変数が最初で、`--phone-number` オプションが 2 番目です。

```
textalert =
  !f() {
    aws sns publish --message "${1}" --phone-number ${2}
  }; f
```

## ステップ 3: エイリアスを呼び出す

`alias` ファイルに作成したエイリアスを実行するには、次の構文を使用します。エイリアスを呼び出すときに、追加のオプションを追加できます。

構文

```
$ aws aliasname
```

次の例では、`aws whoami` コマンドエイリアスを使用しています。

```
$ aws
 whoami
{
    "UserId": "A12BCD34E5FGHI6JKLM",
    "Account": "1234567890987",
    "Arn": "arn:aws:iam::1234567890987:user/userName"
}
```

次の例では、`aws whoami` エイリアスを追加オプションとともに使用して、`Account` 出力で `text` の数のみを返します。

```
$ aws whoami --query Account --output
 text
1234567890987
```

次の例では、aws ec2 regions サブコマンドエイリアスを使用しています。

```
$ aws ec2
 regions
[
    "ap-south-1",
    "eu-north-1",
    "eu-west-3",
    "eu-west-2",
...
```

## bash スクリプト変数を使用したエイリアスの呼び出し

bash スクリプトを使用するエイリアスを呼び出すと、変数は入力された順序で渡されます。bash スクリプトでは、変数の名前は考慮されず、表示される順序のみが考慮されます。例えば、次の textalert エイリアスでは、オプション --message の変数が最初で、--phone-number が 2 番目です。

```
textalert =
  !f() {
    aws sns publish --message "${1}" --phone-number ${2}
  }; f
```

textalert エイリアスを呼び出すときは、エイリアスで実行されるのと同じ順序で変数を渡す必要があります。次の例では、変数 $message と $phone を使用します。$message 変数は ${1} オプションの --message として渡され、$phone 変数は ${2} オプションの --phone-number として渡されます。これにより、textalert エイリアスを正常に呼び出してメッセージを送信できます。

```
$ aws textalert $message
 $phone
{
    "MessageId": "1ab2cd3e4-fg56-7h89-i01j-2klmn34567"
}
```

次の例では、エイリアスを $phone および $message に呼び出すときに順序が切り替わります。$phone 変数は ${1} オプションの --message として渡され、$message 変数は ${2} オプ

ションの --phone-number として渡されます。変数の順序が間違っているため、エイリアスは変数を間違って渡します。$message の内容が --phone-number オプションの電話番号の書式要件と一致しないため、これはエラーを引き起こします。

```
$ aws textalert $phone
 $message
usage: aws [options] <command> <subcommand> [<subcommand> ...] [parameters]
To see help text, you can run:

  aws help
  aws <command> help
  aws <command> <subcommand> help

Unknown options: text
```

## エイリアスリポジトリの例

GitHub の AWS CLI alias repository には、AWS CLI デベロッパーチームとコミュニティによって作成された AWS CLI エイリアスの例が含まれています。alias ファイルサンプル全体を使用することも、個々のエイリアスを使うこともできます。

> **Warning**
>
> このセクションのコマンドを実行すると、既存の alias ファイルが削除されます。既存のエイリアスファイルが上書きされないようにするには、ダウンロード先の場所を変更します。

リポジトリのエイリアスを使用するには

1. Git をインストールします。インストール手順については、Git の Documentation の Getting Started - Installing Git をご参照ください。
2. jp コマンドをインストールします。jp コマンドは、tostring エイリアスで使用されます。インストール手順については、GitHub の JMESPath (jp) README.md をご参照ください。
3. jq コマンドをインストールします。jq コマンドは、tostring-with-jq エイリアスで使用されます。インストール手順については、GitHub の JSON processor (jq) をご参照ください。
4. 次のいずれかの操作を行って、alias ファイルをダウンロードします。

- 次のコマンドを実行して、alias ファイルをリポジトリからダウンロードし、設定フォルダにコピーします。

  Linux and macOS

  ```
  $ git clone https://github.com/awslabs/awscli-aliases.git
  $ mkdir -p ~/.aws/cli
  $ cp awscli-aliases/alias ~/.aws/cli/alias
  ```

  Windows

  ```
  C:\> git clone https://github.com/awslabs/awscli-aliases.git
  C:\> md %USERPROFILE%\.aws\cli
  C:\> copy awscli-aliases\alias %USERPROFILE%\.aws\cli
  ```

- リポジトリから直接ダウンロードして、AWS CLI 設定フォルダ内の cli フォルダに保存します。デフォルトでは、構成フォルダは Linux または macOS では「~/.aws/」、Windows 上は「%USERPROFILE%\.aws\」にあります。

5. エイリアスが機能していることを確認するには、次のエイリアスを実行します。

   ```
   $ aws whoami
   ```

   aws sts get-caller-identity コマンドと同じ応答が表示されます。

   ```
   {
       "Account": "012345678901",
       "UserId": "AIUAINBADX2VEG2TC6HD6",
       "Arn": "arn:aws:iam::012345678901:user/myuser"
   }
   ```

## リソース

- GitHub の AWS CLI alias repository には、AWS CLI デベロッパーチームによって作成された AWS CLI エイリアスの例と、AWS CLI コミュニティのコントリビューションが含まれています。
- YouTube の AWS re:Invent 2016: The Effective AWS CLI User からのエイリアス機能の発表。
- aws sts get-caller-identity
- aws ec2 describe-instances

- aws sns publish

# AWS CLI のエラーのトラブルシューティング

このセクションでは、問題を解決するために従うべき一般的なエラーとトラブルシューティング手順について説明します。最初に、一般的なトラブルシューティングに従うことをお勧めします。

目次


- 最初に試す一般的なトラブルシューティング
  - AWS CLI コマンドの形式を確認する
  - AWS CLI コマンドが使用している AWS リージョンを確認する
  - 最新バージョンの AWS CLI を実行していることを確認する
  - --debug オプションを使用する
  - AWS CLI コマンド履歴ログを有効にして確認します
  - AWS CLI が設定済みであることを確認する
- コマンドが見つからないエラー
- 「aws --version」コマンドが、インストールしたのとは異なるバージョンを返す
- AWS CLI のアンインストール後に、「aws --version」コマンドがバージョンを返す
- AWS CLI が不完全なパラメータ名を使用してコマンドを処理しました
- アクセス拒否エラー
- 無効な認証情報とキーエラー
- 署名がエラーと一致しない
- SSL 証明書のエラー
- 無効な JSON エラー
- その他のリソース


## 最初に試す一般的なトラブルシューティング

エラーが発生した場合、または AWS CLI で問題が発生した場合は、トラブルシューティングに役立つ以下の一般的なヒントを参照してください。

先頭に戻る

## AWS CLI コマンドの形式を確認する

コマンドが存在しないことを示すエラー、またはドキュメントに記述されているパラメータ (`Parameter validation failed`) が認識されないことを示すエラーが表示された場合は、コマンドの形式が正しくない可能性があります。以下について確認することをお勧めします。

- コマンドでスペルミスや形式エラーがないか確認します。
- コマンドで使用しているすべての引用符とエスケープが端末に合っていることを確認します。
- AWS CLI スケルトンを生成して、コマンド構造を確認します。
- JSON については、追加の JSON 値のトラブルシューティングを参照してください。端末の JSON 形式の処理に問題がある場合は、JSON データを直接 AWS CLI に渡す BLOB を使用して、端末での引用ルールをスキップすることをお勧めします。

特定のコマンドの構造化方法の詳細については、「AWS CLI バージョン 2 リファレンスガイド」を参照してください。

先頭に戻る

## AWS CLI コマンドが使用している AWS リージョンを確認する

> **Note**
>
> AWS CLI を使用する際は、明示的に、またはデフォルトリージョンを設定して、AWS リージョンを指定する必要があります。指定できるすべてのAWS リージョンのリストについては、「Amazon Web Services 全般のリファレンス」の「AWS リージョンとエンドポイント」を参照してください。AWS CLIで使用される AWS リージョン識別子は、AWS マネジメントコンソール URL およびサービスエンドポイントに表示されるのと同じ名前です。

AWS のサービスが指定された AWS リージョンで使用できない場合、またはリソースが別の AWS リージョンにある場合、エラーや予期しない結果が発生する可能性があります。優先順位に従って、AWS リージョンは次のように設定されています。

- `--region` コマンドラインオプション。
- SDK 対応の `AWS_REGION` 環境変数。
- `AWS_DEFAULT_REGION` 環境変数。
- `region`プロファイル設定。

リソースに正しい AWS リージョンが使用されていることを確認します。

先頭に戻る

## 最新バージョンの AWS CLI を実行していることを確認する

「AWS CLI バージョン 2 リファレンスガイド」で利用可能であると記載されているコマンドが存在しない、またはパラメータが認識されないことを示すエラーが表示された場合は、最初にコマンドの形式が正しいことを確認します。形式が正しい場合は、最新バージョンの AWS CLI にアップグレードすることをお勧めします。AWS CLI の更新バージョンはほぼ毎営業日にリリースされています。AWS の新しいバージョンでは、AWS CLI の新しいサービス、機能、パラメータが導入されています。これらの新しいサービスや機能、パラメータにアクセスする唯一の方法は、その要素が最初に導入された後にリリースされたバージョンにアップグレードすることです。

AWS CLI のバージョンを更新する方法は、the section called “インストール/更新” で説明されているように最初にインストールした方法によって異なります。

バンドルされたインストーラのいずれかを使用した場合は、オペレーティングシステム用の最新バージョンをダウンロードしてインストールする前に、既存のインストールの削除が必要になる場合があります。

先頭に戻る

## --debug オプションを使用する

AWS CLI が、すぐに理解できないエラーを報告する場合や、予期しない結果を生成した場合は、--debug オプションを指定してコマンドを再度実行すると、エラーの詳細を取得できます。このオプションを使用すると、AWS CLI は、コマンドを処理するために必要な各ステップの詳細を出力します。出力される詳細は、いつエラーが発生し、そのエラーがどこで開始されたかを特定するために役立つヒントを提供します。

この出力は、後で確認できるようテキストファイルに送信するか、求められた場合に AWS サポートに送信できます。

--debug オプションを含める場合、詳細の一部には以下が含まれます。

- 認証情報の検索
- 指定されたパラメータの解析
- AWS サーバーに送信されるリクエストの作成
- に送信されるリクエストの内容AWS

- raw レスポンスの内容
- フォーマットされた出力

--debug オプションを使用した場合と使用しない場合のコマンドの例を次に示します。

```
$ aws iam list-groups --profile MyTestProfile
{
    "Groups": [
        {
            "Path": "/",
            "GroupName": "MyTestGroup",
            "GroupId": "AGPA0123456789EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/MyTestGroup",
            "CreateDate": "2019-08-12T19:34:04Z"
        }
    ]
}
```

```
$ aws iam list-groups --profile MyTestProfile --debug
2019-08-12 12:36:18,305 - MainThread - awscli.clidriver - DEBUG - CLI version: aws-
cli/1.16.215 Python/3.7.3 Linux/4.14.133-113.105.amzn2.x86_64 botocore/1.12.205
2019-08-12 12:36:18,305 - MainThread - awscli.clidriver - DEBUG - Arguments entered to
 CLI: ['iam', 'list-groups', '--debug']
2019-08-12 12:36:18,305 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event session-
initialized: calling handler <function add_scalar_parsers at 0x7fdf173161e0>
2019-08-12 12:36:18,305 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event session-
initialized: calling handler <function register_uri_param_handler at 0x7fdf17dec400>
2019-08-12 12:36:18,305 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event session-
initialized: calling handler <function inject_assume_role_provider_cache at
 0x7fdf17da9378>
2019-08-12 12:36:18,307 - MainThread - botocore.credentials - DEBUG - Skipping
 environment variable credential check because profile name was explicitly set.
2019-08-12 12:36:18,307 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event session-
initialized: calling handler <function attach_history_handler at 0x7fdf173ed9d8>
2019-08-12 12:36:18,308 - MainThread - botocore.loaders - DEBUG - Loading JSON
 file: /home/ec2-user/venv/lib/python3.7/site-packages/botocore/data/iam/2010-05-08/
service-2.json
2019-08-12 12:36:18,317 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event building-command-
table.iam: calling handler <function add_waiters at 0x7fdf1731a840>
2019-08-12 12:36:18,320 - MainThread - botocore.loaders - DEBUG - Loading JSON
 file: /home/ec2-user/venv/lib/python3.7/site-packages/botocore/data/iam/2010-05-08/
waiters-2.json
```

```
2019-08-12 12:36:18,321 - MainThread - awscli.clidriver - DEBUG - OrderedDict([('path-
prefix', <awscli.arguments.CLIArgument object at 0x7fdf171ac780>), ('marker',
 <awscli.arguments.CLIArgument object at 0x7fdf171b09e8>), ('max-items',
 <awscli.arguments.CLIArgument object at 0x7fdf171b09b0>)])
2019-08-12 12:36:18,322 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event building-
argument-table.iam.list-groups: calling handler <function add_streaming_output_arg at
 0x7fdf17316510>
2019-08-12 12:36:18,322 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event building-
argument-table.iam.list-groups: calling handler <function add_cli_input_json at
 0x7fdf17da9d90>
2019-08-12 12:36:18,322 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event building-
argument-table.iam.list-groups: calling handler <function unify_paging_params at
 0x7fdf17328048>
2019-08-12 12:36:18,326 - MainThread - botocore.loaders - DEBUG - Loading JSON
 file: /home/ec2-user/venv/lib/python3.7/site-packages/botocore/data/iam/2010-05-08/
paginators-1.json
2019-08-12 12:36:18,326 - MainThread - awscli.customizations.paginate - DEBUG -
 Modifying paging parameters for operation: ListGroups
2019-08-12 12:36:18,326 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event building-
argument-table.iam.list-groups: calling handler <function add_generate_skeleton at
 0x7fdf1737eae8>
2019-08-12 12:36:18,326 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event
 before-building-argument-table-parser.iam.list-groups: calling handler
 <bound method OverrideRequiredArgsArgument.override_required_args of
 <awscli.customizations.cliinputjson.CliInputJSONArgument object at 0x7fdf171b0a58>>
2019-08-12 12:36:18,327 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event
 before-building-argument-table-parser.iam.list-groups: calling handler
 <bound method GenerateCliSkeletonArgument.override_required_args of
 <awscli.customizations.generatecliskeleton.GenerateCliSkeletonArgument object at
 0x7fdf171c5978>>
2019-08-12 12:36:18,327 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event operation-
args-parsed.iam.list-groups: calling handler functools.partial(<function
 check_should_enable_pagination at 0x7fdf17328158>, ['marker', 'max-items'], {'max-
items': <awscli.arguments.CLIArgument object at 0x7fdf171b09b0>}, OrderedDict([('path-
prefix', <awscli.arguments.CLIArgument object at 0x7fdf171ac780>), ('marker',
 <awscli.arguments.CLIArgument object at 0x7fdf171b09e8>), ('max-items',
 <awscli.customizations.paginate.PageArgument object at 0x7fdf171c58d0>), ('cli-
input-json', <awscli.customizations.cliinputjson.CliInputJSONArgument object at
 0x7fdf171b0a58>), ('starting-token', <awscli.customizations.paginate.PageArgument
 object at 0x7fdf171b0a20>), ('page-size', <awscli.customizations.paginate.PageArgument
 object at 0x7fdf171c5828>), ('generate-cli-skeleton',
 <awscli.customizations.generatecliskeleton.GenerateCliSkeletonArgument object at
 0x7fdf171c5978>)]))
```

```
2019-08-12 12:36:18,328 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event load-cli-
arg.iam.list-groups.path-prefix: calling handler <awscli.paramfile.URIArgumentHandler
 object at 0x7fdf1725c978>
2019-08-12 12:36:18,328 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event load-cli-
arg.iam.list-groups.marker: calling handler <awscli.paramfile.URIArgumentHandler object
 at 0x7fdf1725c978>
2019-08-12 12:36:18,328 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event load-cli-
arg.iam.list-groups.max-items: calling handler <awscli.paramfile.URIArgumentHandler
 object at 0x7fdf1725c978>
2019-08-12 12:36:18,328 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG -
 Event load-cli-arg.iam.list-groups.cli-input-json: calling handler
 <awscli.paramfile.URIArgumentHandler object at 0x7fdf1725c978>
2019-08-12 12:36:18,328 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG -
 Event load-cli-arg.iam.list-groups.starting-token: calling handler
 <awscli.paramfile.URIArgumentHandler object at 0x7fdf1725c978>
2019-08-12 12:36:18,328 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event load-cli-
arg.iam.list-groups.page-size: calling handler <awscli.paramfile.URIArgumentHandler
 object at 0x7fdf1725c978>
2019-08-12 12:36:18,328 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event
 load-cli-arg.iam.list-groups.generate-cli-skeleton: calling handler
 <awscli.paramfile.URIArgumentHandler object at 0x7fdf1725c978>
2019-08-12 12:36:18,329 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG
 - Event calling-command.iam.list-groups: calling handler
 <bound method CliInputJSONArgument.add_to_call_parameters of
 <awscli.customizations.cliinputjson.CliInputJSONArgument object at 0x7fdf171b0a58>>
2019-08-12 12:36:18,329 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG -
 Event calling-command.iam.list-groups: calling handler <bound
 method GenerateCliSkeletonArgument.generate_json_skeleton of
 <awscli.customizations.generatecliskeleton.GenerateCliSkeletonArgument object at
 0x7fdf171c5978>>
2019-08-12 12:36:18,329 - MainThread - botocore.credentials - DEBUG - Looking for
 credentials via: assume-role
2019-08-12 12:36:18,329 - MainThread - botocore.credentials - DEBUG - Looking for
 credentials via: assume-role-with-web-identity
2019-08-12 12:36:18,329 - MainThread - botocore.credentials - DEBUG - Looking for
 credentials via: shared-credentials-file
2019-08-12 12:36:18,329 - MainThread - botocore.credentials - INFO - Found credentials
 in shared credentials file: ~/.aws/credentials
2019-08-12 12:36:18,330 - MainThread - botocore.loaders - DEBUG - Loading JSON file: /
home/ec2-user/venv/lib/python3.7/site-packages/botocore/data/endpoints.json
2019-08-12 12:36:18,334 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event choose-service-
name: calling handler <function handle_service_name_alias at 0x7fdf1898eb70>
2019-08-12 12:36:18,337 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event creating-client-
class.iam: calling handler <function add_generate_presigned_url at 0x7fdf18a028c8>
```

```
2019-08-12 12:36:18,337 - MainThread - botocore.regions - DEBUG - Using partition
 endpoint for iam, us-west-2: aws-global
2019-08-12 12:36:18,337 - MainThread - botocore.args - DEBUG - The s3 config key is not
 a dictionary type, ignoring its value of: None
2019-08-12 12:36:18,340 - MainThread - botocore.endpoint - DEBUG - Setting iam timeout
 as (60, 60)
2019-08-12 12:36:18,341 - MainThread - botocore.loaders - DEBUG - Loading JSON file: /
home/ec2-user/venv/lib/python3.7/site-packages/botocore/data/_retry.json
2019-08-12 12:36:18,341 - MainThread - botocore.client - DEBUG - Registering retry
 handlers for service: iam
2019-08-12 12:36:18,342 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event before-
parameter-build.iam.ListGroups: calling handler <function generate_idempotent_uuid at
 0x7fdf189b10d0>
2019-08-12 12:36:18,342 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event before-
call.iam.ListGroups: calling handler <function inject_api_version_header_if_needed at
 0x7fdf189b2a60>
2019-08-12 12:36:18,343 - MainThread - botocore.endpoint - DEBUG - Making
 request for OperationModel(name=ListGroups) with params: {'url_path': '/',
 'query_string': '', 'method': 'POST', 'headers': {'Content-Type': 'application/x-
www-form-urlencoded; charset=utf-8', 'User-Agent': 'aws-cli/1.16.215 Python/3.7.3
 Linux/4.14.133-113.105.amzn2.x86_64 botocore/1.12.205'}, 'body': {'Action':
 'ListGroups', 'Version': '2010-05-08'}, 'url': 'https://iam.amazonaws.com/',
 'context': {'client_region': 'aws-global', 'client_config': <botocore.config.Config
 object at 0x7fdf16e9a4a8>, 'has_streaming_input': False, 'auth_type': None}}
2019-08-12 12:36:18,343 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event request-
created.iam.ListGroups: calling handler <bound method RequestSigner.handler of
 <botocore.signers.RequestSigner object at 0x7fdf16e9a470>>
2019-08-12 12:36:18,343 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event choose-
signer.iam.ListGroups: calling handler <function set_operation_specific_signer at
 0x7fdf18996f28>
2019-08-12 12:36:18,343 - MainThread - botocore.auth - DEBUG - Calculating signature
 using v4 auth.
2019-08-12 12:36:18,343 - MainThread - botocore.auth - DEBUG - CanonicalRequest:
POST
/

content-type:application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8
host:iam.amazonaws.com
x-amz-date:20190812T193618Z

content-type;host;x-amz-date
5f776d91EXAMPLE9b8cb5eb5d6d4a787a33ae41c8cd6eEXAMPLEca69080e1e1f
2019-08-12 12:36:18,344 - MainThread - botocore.auth - DEBUG - StringToSign:
AWS4-HMAC-SHA256
```

```
20190812T193618Z
20190812/us-east-1/iam/aws4_request
ab7e367eEXAMPLE2769f178ea509978cf8bfa054874b3EXAMPLE8d043fab6cc9
2019-08-12 12:36:18,344 - MainThread - botocore.auth - DEBUG - Signature:
d85a0EXAMPLEb40164f2f539cdc76d4f294fe822EXAMPLE18ad1ddf58a1a3ce7
2019-08-12 12:36:18,344 - MainThread - botocore.endpoint - DEBUG - Sending
 http request: <AWSPreparedRequest stream_output=False, method=POST,
 url=https://iam.amazonaws.com/, headers={'Content-Type': b'application/
x-www-form-urlencoded; charset=utf-8', 'User-Agent': b'aws-cli/1.16.215
 Python/3.7.3 Linux/4.14.133-113.105.amzn2.x86_64 botocore/1.12.205',
 'X-Amz-Date': b'20190812T193618Z', 'Authorization': b'AWS4-HMAC-SHA256
 Credential=AKIA01234567890EXAMPLE-east-1/iam/aws4_request, SignedHeaders=content-
type;host;x-amz-date, Signature=d85a07692aceb401EXAMPLEa1b18ad1ddf58a1a3ce7EXAMPLE',
 'Content-Length': '36'}>
2019-08-12 12:36:18,344 - MainThread - urllib3.util.retry - DEBUG - Converted retries
 value: False -> Retry(total=False, connect=None, read=None, redirect=0, status=None)
2019-08-12 12:36:18,344 - MainThread - urllib3.connectionpool - DEBUG - Starting new
 HTTPS connection (1): iam.amazonaws.com:443
2019-08-12 12:36:18,664 - MainThread - urllib3.connectionpool - DEBUG - https://
iam.amazonaws.com:443 "POST / HTTP/1.1" 200 570
2019-08-12 12:36:18,664 - MainThread - botocore.parsers - DEBUG - Response headers:
 {'x-amzn-RequestId': '74c11606-bd38-11e9-9c82-559da0adb349', 'Content-Type': 'text/
xml', 'Content-Length': '570', 'Date': 'Mon, 12 Aug 2019 19:36:18 GMT'}
2019-08-12 12:36:18,664 - MainThread - botocore.parsers - DEBUG - Response body:
b'<ListGroupsResponse xmlns="https://iam.amazonaws.com/doc/2010-05-08/">\n
 <ListGroupsResult>\n    <IsTruncated>false</IsTruncated>\n    <Groups>\n
  <member>\n        <Path>/</Path>\n        <GroupName>MyTestGroup</GroupName>
\n        <Arn>arn:aws:iam::123456789012:group/MyTestGroup</Arn>\n
 <GroupId>AGPA1234567890EXAMPLE</GroupId>\n        <CreateDate>2019-08-12T19:34:04Z</
CreateDate>\n      </member>\n    </Groups>\n  </ListGroupsResult>\n
 <ResponseMetadata>\n    <RequestId>74c11606-bd38-11e9-9c82-559da0adb349</RequestId>\n
 </ResponseMetadata>\n</ListGroupsResponse>\n'
2019-08-12 12:36:18,665 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event needs-
retry.iam.ListGroups: calling handler <botocore.retryhandler.RetryHandler object at
 0x7fdf16e9a780>
2019-08-12 12:36:18,665 - MainThread - botocore.retryhandler - DEBUG - No retry needed.
2019-08-12 12:36:18,665 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event after-
call.iam.ListGroups: calling handler <function json_decode_policies at 0x7fdf189b1d90>
{
    "Groups": [
        {
            "Path": "/",
            "GroupName": "MyTestGroup",
            "GroupId": "AGPA123456789012EXAMPLE",
```

```
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/MyTestGroup",
            "CreateDate": "2019-08-12T19:34:04Z"
        }
    ]
}
```

先頭に戻る

## AWS CLI コマンド履歴ログを有効にして確認します

cli_history ファイル設定を使用して、AWS CLI コマンド履歴ログを有効にできます。この設定を有効にすると、AWS CLI は aws コマンドの履歴を記録します。

aws history list コマンドを使用すると履歴を一覧表示でき、そこから得られた command_id を aws history show コマンドに使用すると詳細を確認できます。詳細については、「AWS CLI リファレンスガイド」の「aws history」を参照してください。

--debug オプションを含める場合、詳細の一部には以下が含まれます。

- bootcore に対して行われた API 呼び出し
- ステータスコード
- HTTP レスポンス
- ヘッダー
- リターンコード

この情報を使用すると、パラメータデータと API 呼び出しが期待どおりに動作していることを確認でき、さらにプロセスのどの段階でコマンドが失敗しているかの推測を行えます。

先頭に戻る

## AWS CLI が設定済みであることを確認する

config および credentials ファイル、または IAM ユーザーやロールが正しく設定されていない場合、さまざまなエラーが発生する可能性があります。config および credentials ファイル、または IAM ユーザーやロールに関するエラーを解決する方法の詳細については、「the section called “アクセス拒否エラー”」および「the section called “無効な認証情報とキーエラー”」を参照してください。

先頭に戻る

# コマンドが見つからないエラー

このエラーは、オペレーティングシステムによって AWS CLI コマンドが見つからないことを意味します。インストールが不完全であるか、更新が必要な可能性があります。

考えられる原因: インストールされているバージョンより新しい AWS CLI の機能の使用を試みているか、形式が正しくない

エラーの例:

```
$ aws s3 copy
aws: [ERROR]: argument operation: Found invalid choice 'copy'

usage: aws [options] <command> <subcommand> [<subcommand> ...] [parameters]
To see help text, you can run:

  aws help
  aws <command> help
  aws <command> <subcommand> help
```

コマンドの形式が正しくない場合や、機能がリリースされる前のバージョンを使用している場合は、さまざまなエラーが発生する可能性があります。これら 2 つの問題のエラーの解決方法の詳細については、「the section called “AWS CLI コマンドの形式を確認する”」および「the section called “最新バージョンの AWS CLI を実行していることを確認する”」を参照してください。

先頭に戻る

考えられる原因: インストール後に端末を再起動する必要がある

エラーの例:

```
$ aws --version
command not found: aws
```

AWS CLI を最初にインストールまたは更新した後、aws コマンドが見つからない場合は、PATH の更新を認識させるため、端末の再起動が必要な場合があります。

先頭に戻る

考えられる原因: AWS CLI が完全にインストールされなかった

エラーの例:

```
$ aws --version
command not found: aws
```

最初に AWS CLI をインストールまたは更新した後、aws コマンドが見つからない場合、完全にインストールされていない可能性があります。「the section called “インストール/更新”」に記載された、プラットフォーム用のステップに従って、再インストールを試してください。

先頭に戻る

考えられる原因: AWS CLI にアクセス権限がありません (Linux)

Linux で AWS CLI の初回インストールまたは更新の後、aws コマンドが見つからない場合は、インストールされたフォルダに関する execute 権限を持っていない可能性があります。AWS CLI をインストールした場所への PATH とともに以下のコマンドを実行し、AWS CLI に chmod 権限を提供します。

```
$ sudo chmod -R 755 /usr/local/aws-cli/
```

先頭に戻る

考えられる原因: インストール中にオペレーティングシステムの **PATH** が更新されなかった。

エラーの例:

```
$ aws --version
command not found: aws
```

オペレーティングシステムの aws 環境変数への PATH 実行ファイルの追加が必要になる場合があります。AWS CLI をPATH に追加する場合は、オペレーティングシステム用の次の手順を使用します。

Linux and macOS

1. ユーザーディレクトリでシェルのプロファイルスクリプトを見つけます。現在使用しているシェルが不明な場合は、echo $SHELL を実行します。

   ```
   $ ls -a ~
   .  ..  .bash_logout  .bash_profile  .bashrc  Desktop  Documents  Downloads
   ```

   - Bash - .bash_profile、.profile、または .bash_login

- Zsh – `.zshrc`
- Tcsh - `.tcshrc`、`.cshrc`、または `.login`

2. プロファイルスクリプトにエクスポートコマンドを追加します。次のコマンドは、local の bin を現在の PATH 変数に追加します。

```
export PATH=/usr/local/bin:$PATH
```

3. 現在のセッションに更新されたプロファイルをリロードします。

```
$ source ~/.bash_profile
```

Windows

1. Windows コマンドプロンプトで、`/R path` パラメータ で `where` コマンドを使用して検索する `aws` ファイルの場所を検索します。結果には、`aws` を含むすべてのフォルダを返します。

```
C:\> where /R c:\ aws
c:\Program Files\Amazon\AWSCLIV2\aws.exe
...
```

デフォルトでは、AWS CLI バージョン 2 は次の場所にあります。

```
c:\Program Files\Amazon\AWSCLIV2\aws.exe
```

2. Windows キーを押し、「**environment variables**」と入力します。
3. 候補のリストから、[Edit environment variables for your account] (アカウントの環境変数を編集する) を選択します。
4. PATH を選択して、編集 を選択します。
5. 最初のステップで見つかったパスを [Variable value] (変数値) フィールドに追加します (例: ***C:\Program Files\Amazon\AWSCLIV2\aws.exe***)。
6. [OK] を 2 回選択して、新しい設定を適用します。
7. 実行中のコマンドプロンプトを閉じ、コマンドプロンプトウィンドウを再度開きます。

先頭に戻る

# 「aws --version」コマンドが、インストールしたのとは異なるバージョンを返す

端末が、予期している AWS CLI とは異なる PATH を返している可能性があります。

考えられる原因: インストール後に端末を再起動する必要がある

aws コマンドで間違ったバージョンが表示される場合は、PATH の更新を認識させるため、端末の再起動が必要である場合があります。アクティブなターミナルだけでなく、開いているすべてのターミナルを閉じる必要があります。

先頭に戻る

考えられる原因: インストール後にシステムを再起動する必要がある

aws コマンドで間違ったバージョンが表示される場合は、PATH の更新を認識させるため、ターミナルの再起動が必要である場合があります。

先頭に戻る

考えられる原因: AWS CLI の複数のバージョンがある

AWS CLI を更新し、以前のインストールとは異なるインストール方法を使用した場合、複数のバージョンがインストールされる可能性があります。例えば、Linux や macOS の場合、現在のインストールでは pip を使用したが、.pkg インストールファイルを使用して更新を試みた場合 (特に PATH が古いバージョンを指している場合)、これにより何らかの競合が発生する可能性があります。

この問題を解決するには、AWS CLI のすべてのバージョンをアンインストールして、クリーンインストールを実行します。

すべてのバージョンをアンインストールした後、オペレーティングシステム用の手順に従って、AWS CLI バージョン 1 またはAWS CLI バージョン 2 の目的のバージョンをインストールします。

> **Note**
>
> AWS CLI バージョン 1 が既にインストールされている場合に、AWS CLI バージョン 2 をインストールした後でこの問題が発生したときは、「」the section called “移行手順” の移行手順に従います。

先頭に戻る

## AWS CLI のアンインストール後に、「**aws --version**」コマンドがバージョンを返す

これは、システムのどこかにまだ AWS CLI がインストールされている場合によく発生します。

考えられる原因: アンインストール後に端末を再起動する必要がある

`aws --version` コマンドがまだ機能する場合は、端末の更新を認識させるため、端末の再起動が必要な場合があります。

先頭に戻る

考えられる原因: システムに複数のバージョンの AWS CLI が存在する、または、AWS CLI を最初にインストールしたときと同じアンインストール方法を使用しなかった

インストールに使用した方法とは異なる方法を使用して AWS CLI をアンインストールするか、複数のバージョンをインストールした場合、AWS CLI は正しくアンインストールされない可能性があります。例えば、現在のインストールに `pip` を使用した場合は、`pip` を使用してアンインストールする必要があります。これを解決するには、インストールに使用したのと同じ方法を使用して、AWS CLI をアンインストールします。

1. オペレーティングシステム用の手順、および AWS CLI バージョン 1 と AWS CLI バージョン 2 をアンインストールするための元のインストール方法に従います。
2. 開いているターミナルをすべて閉じます。
3. 目的の端末を開き、次のコマンドを入力して、バージョンが返されないことを確認します。

```
$ aws --version
command not found: aws
```

出力にまだバージョンが表示されている場合は、おそらく AWS CLI が異なる方法でインストールされたか、複数のバージョンが存在します。AWS CLI をインストールするのにどの方法を使用したかわからない場合は、バージョンが出力されなくなるまで、オペレーティングシステム用の、AWS CLI バージョン 1 および AWS CLI バージョン 2 の各アンインストール方法の手順に従います。

> **Note**
>
> パッケージマネージャーを使用して AWS CLI をインストールした場合 (pip、apt、brew など ) は、同じパッケージマネージャーを使用してアンインストールする必要があります。パッケージのすべてのバージョンをアンインストールする方法については、パッケージマネージャーの手順に従ってください。

先頭に戻る

## AWS CLI が不完全なパラメータ名を使用してコマンドを処理しました

考えられる原因: AWS CLI パラメータの認識されている省略形を使用しました

AWS CLI は Python を使用して構築されているため、AWS CLI は allow_abbrev 引数を含む Python の argparse ライブラリを使用します。パラメータの省略形は AWS CLI によって認識され、処理されます。

次の create-change-set コマンドの例は、CloudFormation スタック名を変更します。パラメータ --change-set-n は --change-set-name の省略形として認識されるため、AWS CLI はこのコマンドを処理します。

```
$ aws cloudformation create-change-set --stack-name my-stack --change-set-n my-change-set
```

省略形が複数のコマンドに該当する場合、パラメータは省略形として認識されません。

次の create-change-set コマンドの例は、CloudFormation スタック名を変更します。パラメータ --change-set- は、省略形として認識されません。これは、--change-set-name や --change-set-type など、複数のパラメータに該当する場合があるためです。したがって、AWS CLI はこのコマンドを処理しません。

```
$ aws cloudformation create-change-set --stack-name my-stack --change-set- my-change-set
```

> **Warning**
>
> パラメータの省略形を意図的に使用しないでください。これらは信頼性が低く、下位互換性もありません。省略形の混乱を生じるような新しいパラメータをコマンドに追加すると、コマンドが壊れてしまいます。
> さらに、パラメータが単一値の引数である場合、コマンドで予期しない動作が発生する可能性があります。単一値の引数のインスタンスを複数渡すと、最後のインスタンスのみが実行されます。次の例で、パラメータ `--filters` は単一値の引数です。パラメータ `--filters` とパラメータ `--filter` が指定されています。`--filter` パラメータは `--filters` の省略形です。これにより、`--filters` のインスタンスが 2 つ適用されることになるため、最後の `--filter` 引数のみが実行されます。
>
> ```
> $ aws ec2 describe-vpc-peering-connections \
>     --filters Name=tag:TagName,Values=VpcPeeringConnection \
>     --filter Name=status-code,Values=active
> ```
>
> 予期しない動作を防ぐために、コマンドを実行する前に有効なパラメータを使用していることを確認してください。

先頭に戻る

## アクセス拒否エラー

考えられる原因: AWS CLI プログラムファイルに「実行」許可がない

Linux または macOS で、aws プログラムに呼び出し元ユーザーの実行許可があることを確認します。通常、この権限は 755 に設定されます。

ユーザーに実行権限を付与するには、*~/.local/bin/aws* をご使用のコンピュータのプログラムへのパスに置き換えて、以下のコマンドを実行します。

```
$ chmod +x ~/.local/bin/aws
```

先頭に戻る

考えられる原因: IAM ID にオペレーションを実行する許可がない。

エラーの例:

```
$ aws s3 ls
An error occurred (AcessDenied) when calling the ListBuckets operation: Access
 denied.
```

AWS CLI コマンドを実行すると、ユーザーを IAM アカウントまたはロールに関連付ける認証情報を使用して、AWS オペレーションがユーザーに代わって実行されます。アタッチされたポリシーは、AWS CLI で実行するコマンドに対応する API アクションを呼び出す許可をユーザーに付与する必要があります。

ほとんどのコマンドは、コマンド名と一致する名前を指定して 1 つのアクションを呼び出します。ただし、`aws s3 sync` などのカスタムコマンドは複数の API を呼び出します。`--debug` オプションを使用して、コマンドが呼び出す API を確認できます。

ユーザーまたはロールにポリシーによって割り当てられた適切な許可があることが確実である場合は、AWS CLI コマンドで想定した認証情報が使用されていることを確認します。AWS CLI が使用している認証情報が想定どおりのものであることを確認するには、認証情報に関する次のセクションを参照してください。

IAM アクセス許可の割り当ての詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「アクセス管理の概要: アクセス許可とポリシー」を参照してください。

先頭に戻る

## 無効な認証情報とキーエラー

エラーの例:

```
$ aws s3 ls
An error occurred (InvalidAccessKeyId) when calling the ListBuckets operation: The AWS
 Access Key Id
you provided does not exist in our records.
```

```
$ aws s3 ls
An error occurred (InvalidClientTokenId) when calling the ListBuckets operation: The
 security token
included in the request is invalid.
```

考えられる原因: AWS CLI が不正な認証情報を読み取っている、または想定外の場所から読み取っている

AWS CLI が想定外の場所から認証情報を読み取っているか、キーペア情報が正しくない可能性があります。aws configure list を実行して、使用される認証情報を確認することができます。

次の例は、デフォルトのプロファイルに使用される認証情報をチェックする方法を示しています。

```
$ aws configure list
NAME       : VALUE                : TYPE                    : LOCATION
profile    : <not set>            : None                    : None
access_key : ****************ABCD : shared-credentials-file :
secret_key : ****************ABCD : shared-credentials-file :
region     : us-west-2            : env                     : AWS_DEFAULT_REGION
```

次の例は、名前付きプロファイルの認証情報をチェックする方法を示しています。

```
$ aws configure list --profile dev01
NAME       : VALUE                : TYPE                    : LOCATION
profile    : dev01                : None                    : --profile
access_key : ****************ABCD : shared-credentials-file :
secret_key : ****************ABCD : shared-credentials-file :
region     : us-west-2            : config-file             : ~/.aws/config
```

キーペアの詳細を確認するには、config および credentials ファイルを確認します。config ファイルと credentials ファイルの詳細については、「the section called “構成設定”」を参照してください。認証情報の優先順位を含む、認証情報と認証の詳細については、「認証とアクセス認証情報」を参照してください。

先頭に戻る

考えられる原因: コンピュータのクロックが同期していない

有効な認証情報を使用している場合は、クロックが同期していない可能性があります。Linux または macOS では、date を実行して時刻を確認します。

```
$ date
```

システムクロックのずれが数分以内の場合は、ntpd を使用して同期します。

```
$ sudo service ntpd stop
$ sudo ntpdate time.nist.gov
$ sudo service ntpd start
$ ntpstat
```

Windows では、コントロールパネルで日付と時刻オプションを使用してシステムクロックを設定します。

先頭に戻る

## 署名がエラーと一致しない

エラーの例:

```
$ aws s3 ls
An error occurred (SignatureDoesNotMatch) when calling the ListBuckets operation: The
 request signature we
calculated does not match the signature you provided. Check your key and signing
 method.
```

AWS CLI がコマンドを実行する際、暗号化されたリクエストを AWS サーバーに送信して、適切な AWS サービスオペレーションを実行します。認証情報 (アクセスキーとシークレットキー) は暗号化に関与し、リクエストを行うユーザーを AWS が認証できるようにします。このプロセスが正しく行われない原因には、次のようにいくつかあります。

考えられる原因: 時刻が AWS サーバーと同期していない

リプレイ攻撃への保護対策として、現在の時刻を暗号化/復号プロセス中に使用できます。クライアントとサーバーの時間に許容範囲外の差がある場合、プロセスが失敗し、リクエストが拒否される可能性があります。このエラーは、クロックがホストマシンのクロックと同期していない仮想マシンでコマンドを実行した場合にも発生します。考えられる原因の 1 つは、仮想マシンが休止した後、ウェイクアップしてからホストマシンとクロックを同期するまで時間がかかる場合です。

Linux または macOS では、`date` を実行して時刻を確認します。

```
$ date
```

システムクロックのずれが数分以内の場合は、`ntpd` を使用して同期します。

```
$ sudo service ntpd stop
$ sudo ntpdate time.nist.gov
$ sudo service ntpd start
$ ntpstat
```

Windows では、コントロールパネルで日付と時刻オプションを使用してシステムクロックを設定します。

先頭に戻る

考えられる原因: オペレーティングシステムが特定の特殊文字を含む AWS キーを誤って処理している

AWS キーに -、+、/、% などの特定の特殊文字が含まれている場合、一部のオペレーティングシステムバリアントで文字列が適切に処理されず、キーの文字列が誤って解釈される原因になります。

他のツールやスクリプト (作成時に認証情報ファイルを新しいインスタンス上に構築するツールなど) を使用してキーを処理する場合、これらのツールやスクリプトでは特殊文字に独自の処理が行われ、AWS によって認識できないものに変換される可能性があります。

シークレットキーを再生成して、問題の発生原因となっている特殊文字を含まないキーを取得することをお勧めします。

先頭に戻る

## SSL 証明書のエラー

考えられる原因: AWS CLI がプロキシの証明書を信頼していない

エラーの例:

```
$ aws s3 ls
[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed
```

AWS CLI コマンドを使用すると、`[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed` というエラーメッセージが表示されます。これは、企業が認定機関 (CA) に設定されており、プロキシの証明書が自己署名されているなどの要因により、AWS CLI がプロキシの証明書を信頼していないことが原因です。これにより、AWS CLI はローカル CA レジストリにある企業の CA ルート証明書を検索できません。

この問題を解決するには、ca_bundle 設定ファイルの設定、--ca-bundle コマンドラインオプション、または AWS_CA_BUNDLE 環境変数を使用して、AWS CLI に企業ファイル .pem の場所を指示します。

先頭に戻る

考えられる原因: 設定が正しい CA ルート証明書の場所を指していない

エラーの例:

```
$ aws s3 ls
SSL validation failed for regionname [Errno 2] No such file or directory
```

これは、認証局 (CA) バンドルファイルの場所が、AWS CLI で正しく設定されていないことによって発生します。この問題を解決するには、企業の .pem ファイルの場所を確認し、ca_bundle 設定ファイルの設定、--ca-bundle コマンドラインオプション、または AWS_CA_BUNDLE 環境変数を使用して、AWS CLI の設定を更新します。

先頭に戻る

考えられる原因: 設定で正しい AWS リージョンが使用されていない

エラーの例:

```
$ aws s3 ls
[SSL: CERTIFICATE_ VERIFY_FAILED] certificate verify failed
```

AWS のサービスが指定された AWS リージョンで使用できない場合、またはリソースが別の AWS リージョンにある場合、エラーや予期しない結果が発生する可能性があります。トラブルシューティングステップについては、「the section called “AWS CLI コマンドが使用している AWS リージョンを確認する”」を参照してください。

先頭に戻る

考えられる原因: TLS バージョンを更新する必要があります

エラーの例:

```
$ aws s3 ls
[SSL: UNSAFE_LEGACY_RENEGOTIATION_DISABLED] unsafe legacy renegotiation disabled
```

AWS のサービスが、お使いのデバイスの TLS バージョンと互換性のないバージョンの TLS を使用しています。この問題を解決するには、サポートされている TLS バージョンに更新します。詳細については、「the section called “最小 TLS バージョンの適用”」を参照してください。

先頭に戻る

## 無効な JSON エラー

エラーの例:

```
$ aws dynamodb update-table \
    --provisioned-throughput '{"ReadCapacityUnits":15,WriteCapacityUnits":10}' \
    --table-name MyDDBTable
Error parsing parameter '--provisioned-throughput': Invalid JSON: Expecting property
 name enclosed in
double quotes: line 1 column 25 (char 24)
JSON received: {"ReadCapacityUnits":15,WriteCapacityUnits":10}
```

AWS CLI コマンドを使用すると、「Invalid JSON」というエラーメッセージが表示されます。これは通常、想定される JSON 形式のコマンドを入力し、AWS CLI が JSON を正しく読み取れないときに発生するエラーです。

考えられる原因: AWS CLI が使用する有効な JSON を入力しなかった

コマンドに有効な JSON を入力していることを確認します。形式に問題がある JSON には JSON バリデータを使用することをお勧めします。

コマンドラインでより高度な JSON を使用するには、jq のようなコマンドライン JSON プロセッサを使用して JSON 文字列を作成することを検討してください。jq の詳細については、GitHub の jq repository を参照してください。

先頭に戻る

考えられる原因: ターミナルの引用ルールにより、有効な JSON がAWS CLI に送信されなくなっている

AWS CLI がコマンドから何かを受け取る前に、ターミナルは独自の引用とエスケープのルールを使用してコマンドを処理します。ターミナルの書式ルールにより、コマンドが AWS CLI に渡される前に JSON コンテンツの一部が省かれている可能性があります。コマンドを作成するときは、必ずターミナルの引用ルールを使用してください。

トラブルシューティングを行うには、echo コマンドを使用して、シェルがパラメータをどのように処理しているかを確認します。

```
$ echo {"ReadCapacityUnits":15,"WriteCapacityUnits":10}
ReadCapacityUnits:15 WriteCapacityUnits:10
```

```
$ echo '{"ReadCapacityUnits":15,"WriteCapacityUnits":10}'
{"ReadCapacityUnits":15,"WriteCapacityUnits":10}
```

有効な JSON が返されるまでコマンドを変更します。

詳細なトラブルシューティングについては、--debug パラメータを使用して、AWS CLI に渡された内容を正確に表示するデバッグログを表示します。

```
$ aws dynamodb update-table \
    --provisioned-throughput '{"ReadCapacityUnits":15,WriteCapacityUnits":10}' \
    --table-name MyDDBTable \
    --debug
2022-07-19 22:25:07,741 - MainThread - awscli.clidriver - DEBUG - CLI version: aws-
cli/1.18.147
Python/2.7.18 Linux/5.4.196-119.356.amzn2int.x86_64 botocore/1.18.6
2022-07-19 22:25:07,741 - MainThread - awscli.clidriver - DEBUG - Arguments entered
 to CLI:
['dynamodb', 'update-table', '--provisioned-throughput',
 '{"ReadCapacityUnits":15,WriteCapacityUnits":10}',
 '--table-name', 'MyDDBTable', '--debug']
```

ターミナルの引用ルールを使用して、AWS CLI に送信されるときに JSON 入力で発生する問題を修正します。引用ルールの詳細については、「the section called “文字列を含む引用符”」を参照してください。

> **Note**
>
> 有効な JSON を AWS CLI に渡す際に問題が発生する場合は、BLOB を使用して JSON データを直接 AWS CLI に渡すことにより、JSON データ入力に関するターミナルの引用ルールをバイパスすることをお勧めします。BLOB の詳細については、「blob」を参照してください。

先頭に戻る

# その他のリソース

AWS CLI の問題に関する追加のヘルプについては、GitHub の AWS CLI コミュニティまたは AWS re:Post コミュニティにアクセスしてください。

先頭に戻る

# AWS CLI の例

この章では、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を AWS のサービス と共に使用する方法を示すいくつかの例を紹介します。

このガイドでは、AWS CLI の次のようなタイプの例を示します。

- ガイド付きコマンド例 – 一部の AWS のサービスで AWS CLIを使用する方法に関する「AWS CLI ユーザーガイド」のガイド付きコマンド例。ここで紹介されている例の多くは、「」や「AWS CLI version 2 reference guide」よりも詳細に説明されています。
- AWS CLI コマンド例 - 「」「AWS CLI バージョン 2 リファレンスガイド」にも記載されているオープンソースのコマンド例。コマンド例は GitHub の AWS CLI リポジトリでホストされています。
- Bash スクリプトコードを使用する AWS CLI の例 – オープンソースの Bash スクリプト例。Bash スクリプトのサンプルは GitHub の AWS コード例リポジトリでホストされています。

> **フィードバックの例**
>
> 必要なものが見つからなかった場合。このページの下部にあるフィードバックを送信のリンク、または「」や「AWS CLI version 2 reference guide」の関連するページからコマンド例をリクエストしてください。
> 貢献する場合 GitHub の「AWS Code Examples Repository」に AWS CLI コマンドの例を追加してください。貢献方法の詳細については、GitHub ページの「AWS CLI code example contribution quick steps」を参照してください。

## Guided command examples for the AWS CLI

AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンドを使用してさまざまな AWS のサービスとやり取りするためのオープンソースツールです。このセクションでは、AWS CLIを活用して一部の AWS のサービスにアクセスする方法を示すガイド付き例を示します。これには、高次の `aws s3` コマンドなど、いくつかのカスタム AWS CLI コマンドが含まれます。これらのコマンド例は、一部の AWS のサービスで使用される一般的なアクションを示し、詳細のための追加のリソースを提供します。

経験豊富な AWS ユーザーでも、AWS CLI が初めての場合でも、これらのガイド付き例は AWS の操作を合理化するためのリソースとして役立ちます。

各 AWS のサービスで利用できるすべてのコマンドが網羅されたリファレンスについては、「」「AWS CLI バージョン 2 リファレンスガイド」を参照してください。さらに、組み込みのコマンドラインヘルプを使用して、一連の AWS のサービス コマンド、オプション、および AWS CLI の機能を確認することができます。

このセクションで使用できないその他のコマンド例については、「AWS CLI コマンドの例」セクションを参照してください。これらは、「」「AWS CLI バージョン 2 リファレンスガイド」にも記載されているオープンソースのコマンド例です。コマンド例は GitHub の AWS CLI リポジトリでホストされています。

オープンソースの bash スクリプティングの例については、「the section called “Bash スクリプトの例”」を参照してください。Bash スクリプトのサンプルは GitHub の AWS コード例リポジトリでホストされています。

サービス

- Using Amazon DynamoDB in the AWS CLI
- AWS CLI で Amazon EC2 を使用する
- Using Amazon Glacier in the AWS CLI
- Using IAM in the AWS CLI
- AWS CLI での Amazon S3 の使用
- Accessing Amazon SNS in the AWS CLI

## Using Amazon DynamoDB in the AWS CLI

AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、Amazon DynamoDB を含めた AWS のすべてのデータベースサービスをサポートします。AWS CLI は、テーブルの作成などの臨時のオペレーションに使用できます。また、ユーティリティスクリプト内に DynamoDB オペレーションを埋め込むときにも使用できます。

DynamoDB での AWS CLI の使用に関する詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの `dynamodb` を参照してください。

DynamoDB 向けの AWS CLI コマンドを一覧表示するには、次のコマンドを使用します。

```
$ aws dynamodb help
```

トピック

- 前提条件
- DynamoDB テーブルの作成と使用
- DynamoDB Local を使用する
- リソース

## 前提条件

dynamodb コマンドを実行するには、次のことが必要です。

- AWS CLI をインストールして設定します。詳細については、the section called “インストール/更新” および Authentication and access credentials for the AWS CLI を参照してください。

## DynamoDB テーブルの作成と使用

コマンドラインの形式は、DynamoDB コマンド名の後に、そのコマンドのパラメータが続きます。AWS CLI は、パラメータ値の CLI 短縮構文と、完全な JSON をサポートしています。

次の例では、MusicCollectionという名前のテーブルを作成します。

```
$ aws dynamodb create-table \
    --table-name MusicCollection \
    --attribute-definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S
 AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
    --key-schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH
 AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
    --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=1,WriteCapacityUnits=1
```

次の例に示されているようなコマンドと同様のコマンドで、新しい行をテーブルに追加できます。この例では、短縮構文と JSON を組み合わせて使用しています。

```
$ aws dynamodb put-item \
    --table-name MusicCollection \
    --item '{
        "Artist": {"S": "No One You Know"},
```

```
        "SongTitle": {"S": "Call Me Today"} ,
        "AlbumTitle": {"S": "Somewhat Famous"}
      }' \
    --return-consumed-capacity TOTAL
{
    "ConsumedCapacity": {
        "CapacityUnits": 1.0,
        "TableName": "MusicCollection"
    }
}
```

```
$ aws dynamodb put-item \
    --table-name MusicCollection \
    --item '{
        "Artist": {"S": "Acme Band"},
        "SongTitle": {"S": "Happy Day"} ,
        "AlbumTitle": {"S": "Songs About Life"}
      }' \
    --return-consumed-capacity TOTAL
{
    "ConsumedCapacity": {
        "CapacityUnits": 1.0,
        "TableName": "MusicCollection"
    }
}
```

有効な JSON を 1 行のコマンドで作成するのは難しい場合があります。これを簡単にするために、AWS CLI は JSON ファイルを読み取ることができます。例えば、`expression-attributes.json` という名前のファイルに格納されている次の JSON スニペットがあるとします。

```
{
  ":v1": {"S": "No One You Know"},
  ":v2": {"S": "Call Me Today"}
}
```

そのファイルを使用して、query を使用する AWS CLI リクエストを発行することができます。次の例では、`expression-attributes.json` ファイルの内容が `--expression-attribute-values` パラメータの値に使用されます。

```
$ aws dynamodb query --table-name MusicCollection \
```

```
    --key-condition-expression "Artist = :v1 AND SongTitle = :v2" \
    --expression-attribute-values file://expression-attributes.json
{
    "Count": 1,
    "Items": [
        {
            "AlbumTitle": {
                "S": "Somewhat Famous"
            },
            "SongTitle": {
                "S": "Call Me Today"
            },
            "Artist": {
                "S": "No One You Know"
            }
        }
    ],
    "ScannedCount": 1,
    "ConsumedCapacity": null
}
```

## DynamoDB Local を使用する

DynamoDB に加えて、DynamoDB Local でも AWS CLI を使用できます。DynamoDB Local は、小規模のクライアント側データベースとサーバーで、DynamoDB サービスに似せて作られています。DynamoDB Local では、DynamoDB ウェブサービスでテーブルまたはデータを操作しなくても、DynamoDB API を使用するアプリケーションを作成することができます。すべての API アクションがローカルデータベースに転送されます。これにより、プロビジョニングされたスループット、データストレージ、およびデータ転送料金を節約できます。

DynamoDB Local、および AWS CLI での使用方法の詳細については、Amazon DynamoDB デベロッパーガイドの以下のセクションを参照してください。

- DynamoDB Local
- DynamoDB Local での AWS CLI の使用

## リソース

AWS CLI リファレンス:

- `aws dynamodb`

- `aws dynamodb create-table`
- `aws dynamodb put-item`
- `aws dynamodb query`

サービスリファレンス:

- Amazon DynamoDB デベロッパーガイドの DynamoDB Local
- Amazon DynamoDB デベロッパーガイドの「DynamoDB Local での AWS CLI の使用」

## AWS CLI で Amazon EC2 を使用する

| Amazon Elastic Compute Cloud のご紹介 |
| --- |
| Amazon EC2 のご紹介 - Elastic クラウドサーバーと AWS でのホスティング |

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、高度にスケーラブルで柔軟な仮想コンピューティング環境を提供します。Amazon EC2 を使用すると、Amazon EC2 インスタンスと呼ばれる仮想サーバーをプロビジョニングおよび管理して、さまざまなコンピューティング関連のニーズを満たすことができます。

Amazon EC2 インスタンスは、CPU、メモリ、ストレージ、ネットワーク機能をさまざまな設定でカスタマイズできる仮想マシンです。アプリケーションの要件に応じて、軽量かつ費用対効果の高いオプションから強力で高性能なインスタンスまで、さまざまなインスタンスタイプを選択できます。この柔軟性により、コンピューティング関連のニーズに合わせてパフォーマンスとコスト効率を最適化できます。

さらに、Amazon EC2 には、コンピューティングリソースを効果的に管理できる一連の機能が搭載されています。これには、新しいインスタンスをすばやく起動し、迅速にデプロイするためのカスタムマシンイメージ (AMI) を作成し、必要に応じてコンピューティング容量を増減させる機能が含まれます。

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、Amazon EC2 の機能にアクセスできます。Amazon EC2 用の AWS CLI コマンドを一覧表示するには、次のコマンドを使用します。

```
aws ec2 help
```

コマンドを実行する前に、デフォルトの認証情報を設定します。詳細については、「Configuring settings for the AWS CLI」を参照してください。

このトピックでは、Amazon EC2 の一般的なタスクを実行する AWS CLI コマンドの省略表記での例について説明します。

完全表記の AWS CLI コマンドの例については、GitHub の AWS CLI code examples repository を参照してください。

トピック

- Creating, displaying, and deleting Amazon EC2 key pairs in the AWS CLI
- AWS CLI の Amazon EC2 セキュリティグループの作成、設定、および削除
- Launching, listing, and deleting Amazon EC2 instances in the AWS CLI
- Change an Amazon EC2 instance type with a bash script in the AWS CLI

## Creating, displaying, and deleting Amazon EC2 key pairs in the AWS CLI

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) のキーペアを作成、表示、および削除することができます。キーペアは Amazon EC2 インスタンスに接続するときに使用します。インスタンスの作成時に Amazon EC2 にキーペアを指定し、インスタンスへの接続時にこのキーペアを使用して認証できます。

> **Note**
>
> その他のコマンドの例については、「AWS CLI リファレンスガイド」を参照してください。

トピック

- 前提条件
- キーペアを作成する
- キーペアの表示
- キーペアの削除
- リファレンス

### 前提条件

ec2 コマンドを実行するには、次のことが必要です。

- AWS CLI をインストールして設定します。詳細については、「the section called “インストール/更新”」および「」を参照してください。Authentication and access credentials for the AWS CLI
- Amazon EC2 アクセスできるように IAM アクセス許可を設定します。Amazon EC2 に対する IAM アクセス許可の詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Amazon EC2 の IAM ポリシー」を参照してください。

### キーペアを作成する

キーペアを作成するには、`aws ec2 create-key-pair` コマンドを `--query` オプションおよび `--output text` オプションと共に使用して、プライベートキーをファイルに直接パイプします。

```
$ aws ec2 create-key-pair --key-name MyKeyPair --query 'KeyMaterial' --output text
 > MyKeyPair.pem
```

PowerShell では、`> file` リダイレクトはデフォルトで UTF-8 エンコードされます。これは一部の SSH クライアントでは使用できません。そのため、出力を `out-file` コマンドにパイプすることによって変換し、エンコードを `ascii` に明示的に設定する必要があります。

```
PS C:\>aws ec2 create-key-pair --key-name MyKeyPair --query 'KeyMaterial' --output text
 | out-file -encoding ascii -filepath MyKeyPair.pem
```

出力された `MyKeyPair.pem` ファイルは以下のようになります。

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
EXAMPLEKEYKCAQEAy7WZhaDsrA1W3mRlQtvhwyORRX8gnxgDAfRt/gx42kWXsT4rXE/b5CpSgie/
vBoU7jLxx92pNHoFnByP+Dc21eyyz6CvjTmWA0JwfWiW5/akH7iO5dSrvC7dQkW2duV5QuUdE0QW
Z/aNxMniGQE6XAgfwlnXVBwrerrQo+ZWQeqiUwwMkuEbLeJFLhMCvYURpUMSC1oehm449ilx9X1F
G50TCFeOzfl8dqqCP6GzbPaIjiU19xX/azOR9V+tpUOzEL+wmXnZt3/nHPQ5xvD2OJH67km6SuPW
oPzev/D8V+x4+bHthfSjR9Y7DvQFjfBVwHXigBdtZcU2/wei8D/HYwIDAQABAoIBAGZ1kaEvnrqu
/uler7vgIn5m7lN5LKw4hJLAIW6tUT/fzvtcHK0SkbQCQXuriHmQ2MQyJX/0kn2NfjLV/ufGxbL1
mb5qwMGUnEpJaZD6QSSs3kICLwWUYUiGfc0uiSbmJoap/GTLU0W5Mfcv36PaBUNy5p53V6G7hXb2
bahyWyJNfjLe4M86yd2YK3V2CmK+X/BOsShnJ36+hjrXPPWmV3N9zEmCdJjA+K15DYmhm/tJWSD9
81oGk9TopEp7CkIfatEATyyZiVqoRq6k64iuM9JkA3OzdXzMQexXVJ1TLZVEH0E7bhlY9d8O1ozR
oQs/FiZNAx2iijCWyv0lpjE73+kCgYEA9mZtyhkHkFDpwrSM1APaL8oNAbbjwEy7Z5Mqfql+lIp1
YkriL0DbLXlvRAH+yHPRit2hHOjtUNZh4Axv+cpg09qbUI3+43eEy24B7G/Uh+GTfbjsXsOxQx/x
p9otyVwc7hsQ5TA5PZb+mvkJ5OBEKzet9XcKwONBYELGhnEPe7cCgYEA06Vgov6YHleHui9kHuws
ayav0elc5zkxjF9nfHFJRry21R1trw2Vdpn+9g481URrpzWVOEihvm+xTtmaZlSp//lkq75XDwnU
WA8gkn6O3QE3fq2yN98BURsAKdJfJ5RL1HvGQvTe10HLYYXpJnEkHv+Unl2ajLivWUt5pbBrKbUC
gYBjbO+OZk0sCcpZ29sbzjYjpIddErySIyRX5gV2uNQwAjLdp9PfN295yQ+BxMBXiIycWVQiw0bH
oMo7yykABY7Ozd5wQewBQ4AdSlWSX4nGDtsiFxWiI5sKuAAeOCbTosy1s8w8fxoJ5Tz1sdoxNeGs
```

```
Arq6Wv/G16zQuAE9zK9vvwKBgF+09VI/1wJBirsDGz9whVWfFPrTkJNvJZzYt69qezxlsjgFKshy
WBhd4xHZtmCqpBPlAymEjr/TOlbxyARmXMnIOWIAnNXMGB4KGSyl1mzSVAoQ+fqR+cJ3d0dyPl1j
jjb0Ed/NY8frlNDxAVHE8BSkdsx2f6ELEyBKJSRr9snRAoGAMrTwYneXzvTskF/S5Fyu0iOegLDa
NWUH38v/nDCgEpIXD5Hn3qAEcju1IjmbwlvtW+nY2jVhv7UGd8MjwUTNGItdb6nsYqM2asrnF3qS
VRkAKKKYeGjkpUfVTrW0YFjXkfcrR/V+QFL5OndHAKJXjW7a4ejJLncTzmZSpYzwApc=
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

プライベートキーは AWS に保存されず、作成時にのみ取得することができます。後で復元することはできません。代わりに、プライベートキーを紛失した場合は、新しいキーペアを作成する必要があります。

Linux コンピュータからインスタンスに接続している場合は、他のユーザーが読み取れないように、次のコマンドを使用してプライベートキーファイルのアクセス許可を設定することをお勧めします。

```
$ chmod 400 MyKeyPair.pem
```

キーペアの表示

「フィンガープリント」はキーペアから生成され、これを使用してローカルマシンのプライベートキーが AWS に保存されたパブリックキーと一致することを確認できます。

フィンガープリントは、DER でエンコードされたプライベートキーのコピーから取得される SHA1 ハッシュです。この値はキーペアの作成時にキャプチャされて、パブリックキーとともに AWS に格納されます。フィンガープリントは、Amazon EC2 コンソールで、または AWS CLI コマンド [aws ec2 describe-key-pairs] を実行することで表示できます。

次の例は、MyKeyPair のフィンガープリントを表示します。

```
$ aws ec2 describe-key-pairs --key-name MyKeyPair
{
    "KeyPairs": [
        {
            "KeyName": "MyKeyPair",
            "KeyFingerprint":
 "1f:51:ae:28:bf:89:e9:d8:1f:25:5d:37:2d:7d:b8:ca:9f:f5:f1:6f"
        }
    ]
}
```

キーとフィンガープリントの詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Amazon EC2 キーペア」を参照してください。

キーペアの削除

キーペアを削除するには、*MyKeyPair* を削除するペアの名前に置き換えて、aws ec2 delete-key-pair コマンドを実行します。

```
$ aws ec2 delete-key-pair --key-name MyKeyPair
```

リファレンス

AWS CLI リファレンス:

- aws ec2
- aws ec2 create-key-pair
- aws ec2 delete-key-pair
- aws ec2 describe-key-pairs

その他のリファレンス:

- Amazon Elastic Compute Cloud のドキュメント
- AWS SDK および AWS CLI のコード例を表示したり、提供したりするには、GitHub の AWS コード例のリポジトリを参照してください。

## AWS CLI の Amazon EC2 セキュリティグループの作成、設定、および削除

本質的にファイアウォールとして動作する Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス用のセキュリティグループを作成し、入退出が可能なネットワークトラフィックを決めるルールと共に作成することができます。

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して新しいセキュリティグループを作成し、既存のセキュリティグループにルールを追加して、セキュリティグループを削除します。

> **Note**
>
> その他のコマンドの例については、「AWS CLI リファレンスガイド」を参照してください。

トピック

- 前提条件

- セキュリティグループの作成
- ルールをセキュリティグループに追加する
- セキュリティグループを削除する
- リファレンス

前提条件

ec2 コマンドを実行するには、次のことが必要です。

- AWS CLI をインストールして設定します。詳細については、「the section called “インストール/更新”」および「」を参照してください。Authentication and access credentials for the AWS CLI
- Amazon EC2 アクセスできるように IAM アクセス許可を設定します。Amazon EC2 に対する IAM アクセス許可の詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Amazon EC2 の IAM ポリシー」を参照してください。

セキュリティグループの作成

仮想プライベートクラウド (VPC) に関連するセキュリティグループを作成できます。

次の `aws ec2 create-security-group` の例は、指定された VPC のセキュリティグループを作成する方法を示しています。

```
$ aws ec2 create-security-group --group-name my-sg --description "My security group" --
vpc-id vpc-1a2b3c4d
{
    "GroupId": "sg-903004f8"
}
```

セキュリティグループの初期情報を表示するには、`aws ec2 describe-security-groups` コマンドを実行します。EC2-VPC セキュリティグループは、名前ではなく vpc-id によってのみ参照することができます。

```
$ aws ec2 describe-security-groups --group-ids sg-903004f8
{
    "SecurityGroups": [
        {
            "IpPermissionsEgress": [
                {
```

```
                    "IpProtocol": "-1",
                    "IpRanges": [
                        {
                            "CidrIp": "0.0.0.0/0"
                        }
                    ],
                    "UserIdGroupPairs": []
                }
            ],
            "Description": "My security group"
            "IpPermissions": [],
            "GroupName": "my-sg",
            "VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
            "OwnerId": "123456789012",
            "GroupId": "sg-903004f8"
        }
    ]
}
```

ルールをセキュリティグループに追加する

Amazon EC2 インスタンスを実行するときには、セキュリティグループのルールを有効にして、イメージに接続する手段としての着信ネットワークトラフィックを有効にする必要があります。

例えば、Windows インスタンスを起動する場合、Remote Desktop Protocol (RDP) をサポートするには、一般に TCP ポート 3389 へのインバウンドトラフィックを許可するルールを追加します。Linux インスタンスを起動する場合、SSH 接続をサポートするには、一般に TCP ポート 22 へのインバウンドトラフィックを許可するルールを追加します。

セキュリティグループにルールを追加するには、`aws ec2 authorize-security-group-ingress` コマンドを使用します。このコマンドの必須パラメータは、コンピュータのパブリック IP アドレス、またはコンピュータが接続しているネットワーク (アドレス範囲の形式で) の CIDR 表記です。

> **Note**
>
> 当社では、以下のサービス https://checkip.global.api.aws/ を提供し、お客様のパブリック IP アドレスを特定できます。IP アドレスの識別に役立つその他のサービスを見つけるには、ブラウザを使用して「what is my IP address」を検索します。ISP 経由、またはファイアウォールの内側から動的な IP アドレスを使用して接続している場合 (プライベートネットワークの NAT ゲートウェイ経由)、アドレスは定期的に変更される場合があります。その場

合、クライアントコンピュータによって使用される IP アドレスの範囲を見つける必要があります。

次の例は、IP アドレスを使用して ID sg-903004f8 を持つ EC2-VPC セキュリティグループに RDP (TCP ポート 3389) のルールを追加する方法を示しています。

まず、あなたの IP アドレスを探してください。

```
$ curl https://checkip.amazonaws.com
x.x.x.x
```

その後、aws ec2 authorize-security-group-ingress コマンドを実行して、セキュリティグループに IP アドレスを追加できます。

```
$ aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id sg-903004f8 --protocol tcp --port
 3389 --cidr x.x.x.x/x
```

次のコマンドは、同じセキュリティグループのインスタンスに SSH を有効にする別のルールを追加します。

```
$ aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id sg-903004f8 --protocol tcp --port
 22 --cidr x.x.x.x/x
```

セキュリティグループに加えられた変更を表示するには、aws ec2 describe-security-groups コマンドを実行します。

```
$ aws ec2 describe-security-groups --group-ids sg-903004f8
{
    "SecurityGroups": [
        {
            "IpPermissionsEgress": [
                {
                    "IpProtocol": "-1",
                    "IpRanges": [
                        {
                            "CidrIp": "0.0.0.0/0"
                        }
                    ],
                    "UserIdGroupPairs": []
                }
```

```
            ],
            "Description": "My security group"
            "IpPermissions": [
                {
                    "ToPort": 22,
                    "IpProtocol": "tcp",
                    "IpRanges": [
                        {
                            "CidrIp": "x.x.x.x/x"
                        }
                    ]
                    "UserIdGroupPairs": [],
                    "FromPort": 22
                }
            ],
            "GroupName": "my-sg",
            "OwnerId": "123456789012",
            "GroupId": "sg-903004f8"
        }
    ]
}
```

セキュリティグループを削除する

セキュリティグループを削除するには、aws ec2 delete-security-group コマンドを実行します。

> **Note**
>
> 環境に現在アタッチされているセキュリティグループは削除できません。

次のコマンド例は、EC2-VPC セキュリティグループを削除します。

```
$ aws ec2 delete-security-group --group-id sg-903004f8
```

リファレンス

AWS CLI リファレンス:

- aws ec2
- aws ec2 authorize-security-group-ingress

- aws ec2 create-security-group
- aws ec2 delete-security-group
- aws ec2 describe-security-groups

その他のリファレンス:

- Amazon Elastic Compute Cloud のドキュメント
- AWS SDK および AWS CLI のコード例を表示したり、提供したりするには、GitHub の AWS コード例のリポジトリを参照してください。

## Launching, listing, and deleting Amazon EC2 instances in the AWS CLI

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスを起動、一覧表示、および削除することができます。AWS 無料利用枠に含まれないインスタンスを起動する場合は、インスタンスを起動すると料金が発生し、そのインスタンスの実行中はアイドル状態であっても料金がかかります。

> **Note**
>
> その他のコマンドの例については、「AWS CLI リファレンスガイド」を参照してください。

トピック

- 前提条件
- インスタンスの起動
- インスタンスへのブロックデバイスの追加
- インスタンスへのタグの追加
- インスタンスへの接続
- インスタンスの一覧表示
- インスタンスの削除
- リファレンス

### 前提条件

このトピックの ec2 コマンドを実行するには、次の操作を行う必要があります。

- AWS CLI をインストールして設定します。詳細については、「the section called “インストール/更新”」および「」を参照してください。Authentication and access credentials for the AWS CLI
- Amazon EC2 アクセスできるように IAM アクセス許可を設定します。Amazon EC2 に対する IAM アクセス許可の詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Amazon EC2 の IAM ポリシー」を参照してください。
- キーペアとセキュリティグループを作成します。
- Amazon マシンイメージ (AMI) を選択し、AMI ID をメモします。詳しくは、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「適切な AMI の検索」を参照してください。

### インスタンスの起動

選択した AMI を使用して Amazon EC2 インスタンスを起動するには、`aws ec2 run-instances` コマンドを使用します。インスタンスは、仮想プライベートクラウド (VPC) で起動できます。

当初、インスタンスは `pending` 状態で表示されますが、数分後に `running` 状態に変わります。

以下の例は、`t2.micro` インスタンスを指定された VPC のサブネットで起動する方法を示しています。*#########*パラメータ値をユーザー自身の値に置き換えてください。

```
$ aws ec2 run-instances --image-id ami-xxxxxxxx --count 1 --instance-type t2.micro --
key-name MyKeyPair --security-group-ids sg-903004f8 --subnet-id subnet-6e7f829e
{
    "OwnerId": "123456789012",
    "ReservationId": "r-5875ca20",
    "Groups": [
        {
            "GroupName": "my-sg",
            "GroupId": "sg-903004f8"
        }
    ],
    "Instances": [
        {
            "Monitoring": {
                "State": "disabled"
            },
            "PublicDnsName": null,
            "Platform": "windows",
            "State": {
                "Code": 0,
                "Name": "pending"
            },
```

```
            "EbsOptimized": false,
            "LaunchTime": "2013-07-19T02:42:39.000Z",
            "PrivateIpAddress": "10.0.1.114",
            "ProductCodes": [],
            "VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
            "InstanceId": "i-5203422c",
            "ImageId": "ami-173d747e",
            "PrivateDnsName": "ip-10-0-1-114.ec2.internal",
            "KeyName": "MyKeyPair",
            "SecurityGroups": [
                {
                    "GroupName": "my-sg",
                    "GroupId": "sg-903004f8"
                }
            ],
            "ClientToken": null,
            "SubnetId": "subnet-6e7f829e",
            "InstanceType": "t2.micro",
            "NetworkInterfaces": [
                {
                    "Status": "in-use",
                    "SourceDestCheck": true,
                    "VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
                    "Description": "Primary network interface",
                    "NetworkInterfaceId": "eni-a7edb1c9",
                    "PrivateIpAddresses": [
                        {
                            "PrivateDnsName": "ip-10-0-1-114.ec2.internal",
                            "Primary": true,
                            "PrivateIpAddress": "10.0.1.114"
                        }
                    ],
                    "PrivateDnsName": "ip-10-0-1-114.ec2.internal",
                    "Attachment": {
                        "Status": "attached",
                        "DeviceIndex": 0,
                        "DeleteOnTermination": true,
                        "AttachmentId": "eni-attach-52193138",
                        "AttachTime": "2013-07-19T02:42:39.000Z"
                    },
                    "Groups": [
                        {
                            "GroupName": "my-sg",
                            "GroupId": "sg-903004f8"
```

```
                        }
                    ],
                    "SubnetId": "subnet-6e7f829e",
                    "OwnerId": "123456789012",
                    "PrivateIpAddress": "10.0.1.114"
                }
            ],
            "SourceDestCheck": true,
            "Placement": {
                "Tenancy": "default",
                "GroupName": null,
                "AvailabilityZone": "us-west-2b"
            },
            "Hypervisor": "xen",
            "BlockDeviceMappings": [
                {
                    "DeviceName": "/dev/sda1",
                    "Ebs": {
                        "Status": "attached",
                        "DeleteOnTermination": true,
                        "VolumeId": "vol-877166c8",
                        "AttachTime": "2013-07-19T02:42:39.000Z"
                    }
                }
            ],
            "Architecture": "x86_64",
            "StateReason": {
                "Message": "pending",
                "Code": "pending"
            },
            "RootDeviceName": "/dev/sda1",
            "VirtualizationType": "hvm",
            "RootDeviceType": "ebs",
            "Tags": [
                {
                    "Value": "MyInstance",
                    "Key": "Name"
                }
            ],
            "AmiLaunchIndex": 0
        }
    ]
}
```

### インスタンスへのブロックデバイスの追加

起動する各インスタンスにはルートデバイスボリュームが関連付けられています。ブロックデバイスマッピングを使用すると、インスタンスの起動時にインスタンスにアタッチする追加の Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームまたはインスタンスストアボリュームを指定できます。

ブロックデバイスをインスタンスに追加するには、`--block-device-mappings` を使用するときに `run-instances` オプションを指定します。

次のパラメータ例では、20 GB のサイズの標準の Amazon EBS ボリュームをプロビジョニングし、識別子 `/dev/sdf` を使用してインスタンスにマッピングします。

```
--block-device-mappings "[{\"DeviceName\":\"/dev/sdf\",\"Ebs\":{\"VolumeSize\":20,
\"DeleteOnTermination\":false}}]"
```

次の例では、既存のスナップショットに基づいて `/dev/sdf` にマッピングされる Amazon EBS ボリュームを追加します。スナップショットは、ボリュームに自動的にロードされるイメージを表します。スナップショットを指定するとき、ボリュームサイズを指定する必要はありません。イメージを保持できる十分な大きさになります。ただし、サイズを指定する場合は、スナップショットのサイズ以上である必要があります。

```
--block-device-mappings "[{\"DeviceName\":\"/dev/sdf\",\"Ebs\":{\"SnapshotId\":\"snap-
a1b2c3d4\"}}]"
```

次の例は、2 つのボリュームをインスタンスに追加します。インスタンスで使用できるボリュームの数は、インスタンスタイプによって異なります。

```
--block-device-mappings "[{\"DeviceName\":\"/dev/sdf\",\"VirtualName\":\"ephemeral0\"},
{\"DeviceName\":\"/dev/sdg\",\"VirtualName\":\"ephemeral1\"}]"
```

次の例では、マッピング (`/dev/sdj`) を作成しますが、インスタンスのボリュームはプロビジョニングされません。

```
--block-device-mappings "[{\"DeviceName\":\"/dev/sdj\",\"NoDevice\":\"\"}]"
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「ブロックデバイスマッピング」を参照してください。

インスタンスへのタグの追加

タグとは、AWS リソースに付けるラベルです。リソースにメタデータを追加して、さまざまな目的に使用できます。詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「リソースのタグ付け」を参照してください。

次の例は、aws ec2 create-tags コマンドを使用して、キー名「Name」と値「MyInstance」を持つタグを指定されたインスタンスに追加する方法を示しています。

```
$ aws ec2 create-tags --resources i-5203422c --tags Key=Name,Value=MyInstance
```

インスタンスへの接続

実行中のインスタンスに接続して、目の前にあるコンピュータと同じように使用することができます。詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスに接続する」を参照してください。

インスタンスの一覧表示

AWS CLI を使用して、インスタンスを一覧表示し、それらの情報を表示できます。すべてのインスタンスを一覧表示することも、目的のインスタンスに基づいて結果をフィルタリングすることもできます。

次に、aws ec2 describe-instances コマンドの使用例を示します。

次のコマンドでは、すべてのインスタンスが一覧表示されます。

```
$ aws ec2 describe-instances
```

次のコマンドは、リストを t2.micro インスタンスのみにフィルタリングして、一致した InstanceId 値のみを出力します。

```
$ aws ec2 describe-instances --filters "Name=instance-type,Values=t2.micro" --query
 "Reservations[].Instances[].InstanceId"
[
    "i-05e998023d9c69f9a"
]
```

次のコマンドは、タグ Name=MyInstance を持つインスタンスをリストします。

```
$ aws ec2 describe-instances --filters "Name=tag:Name,Values=MyInstance"
```

次のコマンドは、ami-x0123456、ami-y0123456、および ami-z0123456 のいずれかの AMI を使用して起動されたインスタンスをリストします。

```
$ aws ec2 describe-instances --filters "Name=image-id,Values=ami-x0123456,ami-y0123456,ami-z0123456"
```

インスタンスの削除

AWS CLI を使用して、不要になった Amazon EC2 インスタンスを終了 (削除) できます。

> **Important**
>
> インスタンスの終了は恒久的で、元に戻すことができません。
> インスタンスを終了すると、そのインスタンスには接続できなくなり、復元することもできません。アタッチされている Amazon EBS ボリュームで、終了時に削除されるように設定されているものも、すべて恒久的に削除され、復元できません。インスタンスストアボリュームに保存されているデータは、すべて恒久的に失われます。詳細については、「インスタンスの終了方法」を参照してください。
> インスタンスを終了する前に、終了後も保持する必要があるすべてのデータを永続的ストレージにバックアップしたことを確認してください。

インスタンスの状態が shutting-down または terminated に変わったら、そのインスタンスへの課金は停止します。後でインスタンスに再接続する必要がある場合は、terminate-instances の代わりに stop-instances を使用します。詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイド の インスタンスの終了 を参照してください。

次の例は、aws ec2 terminate-instances コマンドを使用してインスタンスを削除する方法を示しています。

```
$ aws ec2 terminate-instances --instance-ids i-5203422c
{
    "TerminatingInstances": [
        {
            "InstanceId": "i-5203422c",
            "CurrentState": {
                "Code": 32,
                "Name": "shutting-down"
            },
            "PreviousState": {
```

```
                "Code": 16,
                "Name": "running"
            }
        }
    ]
}
```

リファレンス

AWS CLI リファレンス:

- aws ec2
- aws ec2 create-tags
- aws ec2 describe-instances
- aws ec2 run-instances
- aws ec2 terminate-instances

その他のリファレンス:

- Amazon Elastic Compute Cloud のドキュメント
- AWS SDK および AWS CLI のコード例を表示したり、提供したりするには、GitHub の AWS コード例のリポジトリを参照してください。

## Change an Amazon EC2 instance type with a bash script in the AWS CLI

この Amazon EC2 用の bash スクリプト例は、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して Amazon EC2 インスタンスのインスタンスタイプを変更します。実行中の場合はインスタンスを停止し、インスタンスタイプを変更してから、リクエストに応じてインスタンスを再起動します。シェルスクリプトは、コマンドラインインターフェイスで実行するように設計されたプログラムです。

> **Note**
>
> その他のコマンドの例については、「AWS CLI リファレンスガイド」を参照してください。

トピック

- 開始する前に

- この例について
- パラメータ
- ファイル
- リファレンス

### 開始する前に

以下の例を実行する前に、次のことを完了する必要があります。

- AWS CLI をインストールして設定します。詳細については、「the section called “インストール/更新”」および「」を参照してください。Authentication and access credentials for the AWS CLI
- 使用するプロファイルには、例によって実行される AWS オペレーションに対する許可が必要です。
- 停止および変更するアクセス許可を持つ、アカウントで実行中の Amazon EC2 インスタンス。テストスクリプトを実行すると、インスタンスが起動し、タイプの変更がテストされてから、インスタンスが終了します。
- AWS のベストプラクティスとして、このコードには最小権限を付与するか、タスクの実行に必要な許可のみを付与します。詳細については、AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーガイドの「最小限の特権を認める」を参照してください。
- このコードは、すべての AWS リージョンでテストされているわけではありません。AWS の一部のサービスは、特定のリージョンでのみ利用可能です。詳細については、AWS 全般のリファレンスガイドの「サービスエンドポイントとクォータ」を参照してください。
- このコードを実行すると、AWS アカウントに料金が請求される場合があります。作業が終了したら、このスクリプトによって作成されたすべてのリソースを確実に削除するのはお客様の責任になります。

### この例について

この例は、シェルスクリプトファイル `change_ec2_instance_type.sh` 内の関数として記述されており、別のスクリプトまたはコマンドラインから `source` できます。各スクリプトファイルには、各関数について説明するコメントが含まれています。関数がメモリに置かれたら、コマンドラインから呼び出すことができます。例えば、次のコマンドは、指定されたインスタンスのタイプを `t2.nano` に変更します。

```
$ source ./change_ec2_instance_type.sh
```

```
$ ./change_ec2_instance_type -i *instance-id* -t new-type
```

完全な例とダウンロード可能なスクリプトファイルについては、GitHub の AWS コード例のリポジトリの「Change Amazon EC2 Instance Type」を参照してください。

パラメータ

-i - (文字列) 変更するインスタンス ID を指定します。

-t - (文字列) 切り替え先の Amazon EC2 インスタンスタイプを指定します。

-r - (スイッチ) デフォルトでは、これは設定されていません。-r が設定されている場合、タイプの切り替え後にインスタンスを再起動します。

-f - (スイッチ) デフォルトでは、スクリプトは切り替えを行う前にインスタンスのシャットダウンを確認するプロンプトを表示します。-f が設定されている場合、この関数はインスタンスをシャットダウンしてタイプを切り替える前にユーザーにプロンプトを表示しません。

-v - (スイッチ) デフォルトでは、スクリプトはサイレントに動作し、エラーが発生した場合のみ出力を表示します。-v が設定されている場合、関数はそのオペレーション全体にわたってステータスを表示します。

ファイル

**change_ec2_instance_type.sh**

メインスクリプトファイルには、次のタスクを実行する change_ec2_instance_type() 関数が含まれています。

- 指定された Amazon EC2 インスタンスが存在することを検証する。
- -f が選択されていない限り、インスタンスを停止する前にユーザーに警告を表示します。
- インスタンスタイプを変更する。
- -r を設定した場合、インスタンスを再起動し、インスタンスが実行中であることを確認します。

change_ec2_instance_type.sh のコードを GitHub で表示します。

**test_change_ec2_instance_type.sh**

ファイル test_change_ec2_instance_type.sh のスクリプトは、change_ec2_instance_type 関数のさまざまなコードパスをテストします。テストスク

リプトのすべてのステップが正しく動作する場合、テストスクリプトは作成したすべてのリソースを削除します。

テストスクリプトは、次のパラメータを使用して実行できます。

- -v - (スイッチ) 各テストは、実行時に合格/失敗ステータスを示します。デフォルトでは、テストはサイレントに実行され、出力には最終的な合格/失敗ステータスのみが含まれます。
- -i - (スイッチ) 各テストの後にスクリプトが一時停止し、各ステップの中間結果を参照できるようにします。Amazon EC2 コンソールを使用して、インスタンスの現在のステータスを調べることができます。プロンプトで Enter キーを押すと、スクリプトは次のステップに進みます。

test_change_ec2_instance_type.sh のコードを GitHub で表示します。

**awsdocs_general.sh**

スクリプトファイル awsdocs_general.sh には、AWS CLI の高度な例全体で使用される汎用関数が格納されています。

awsdocs_general.sh のコードを GitHub で表示します。

リファレンス

AWS CLI リファレンス:

- aws ec2
- aws ec2 describe-instances
- aws ec2 modify-instance-attribute
- aws ec2 start-instances
- aws ec2 stop-instances
- aws ec2 wait instance-running
- aws ec2 wait instance-stopped

その他のリファレンス:

- Amazon Elastic Compute Cloud のドキュメント
- AWS SDK および AWS CLI のコード例を表示したり、提供したりするには、GitHub の AWS コード例のリポジトリを参照してください。

# Using Amazon Glacier in the AWS CLI

Amazon Glacier について

Amazon Glacier について

このトピックでは、Amazon Glacier の一般的なタスクを実行する AWS CLI コマンドの例について説明します。これらの例は、AWS CLI を使用して大きなファイルを Amazon Glacier にアップロードする方法を示しています。これは、ファイルを小さなパーツに分割し、コマンドラインからアップロードすることで実行されます。

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、Amazon Glacier の機能にアクセスできます。Amazon Glacier 用の AWS CLI コマンドを一覧表示するには、次のコマンドを使用します。

```
aws glacier help
```

> **Note**
>
> コマンドリファレンスおよびその他の例については、「AWS CLI リファレンスガイド」の「aws glacier」を参照してください。

トピック


- 前提条件
- Amazon Glacier ボールトを作成します。
- ファイルのアップロードの準備
- マルチパートアップロードの開始とファイルのアップロード
- アップロードの完了
- リソース


## 前提条件

glacier コマンドを実行するには、次のことが必要です。

- AWS CLI をインストールして設定します。詳細については、「the section called “インストール/更新”」および「」を参照してください。Authentication and access credentials for the AWS CLI

- このチュートリアルでは、Linux や macOS など、Unix 互換オペレーティングシステムに通常プリインストールされている、いくつかのコマンドラインツールを使用します。Windows ユーザーは、Cygwin をインストールし、Cygwin ターミナルからコマンドを実行することで、同じツールを使用できます。同じ機能を実行する Windows のネイティブコマンドとユーティリティはそのように注記されています。

## Amazon Glacier ボールトを作成します。

`create-vault` コマンドを使用してボールトを作成します。

```
$ aws glacier create-vault --account-id - --vault-name myvault
{
    "location": "/123456789012/vaults/myvault"
}
```

> **Note**
>
> すべての Amazon Glacier コマンドではアカウント ID をパラメータが必須です。現在のアカウントを使用するには、ハイフン文字を使用します (`--account-id -`)。

## ファイルのアップロードの準備

テストアップロード用のファイルを作成します。以下のコマンドは、ちょうど 3 MiB のランダムデータを含む *largefile* という名前のファイルを作成します。

Linux または macOS

```
$ dd if=/dev/urandom of=largefile bs=3145728 count=1
1+0 records in
1+0 records out
3145728 bytes (3.1 MB) copied, 0.205813 s, 15.3 MB/s
```

dd は、多数のバイトを入力ファイルから出力ファイルにコピーするユーティリティです。前の例では、ランダムデータのソースとしてシステムデバイスファイル `/dev/urandom` を使用します。`fsutil` は Windows で同様の関数を実行します。

Windows:

```
C:\> fsutil file createnew largefile 3145728
File C:\temp\largefile is created
```

次に、ファイルスプリッタを使用してファイルを 1 MiB (1,048,576 バイト) のチャンクに分割します。

```
$ split -b 1048576 --verbose largefile chunk
creating file `chunkaa'
creating file `chunkab'
creating file `chunkac'
```

### マルチパートアップロードの開始とファイルのアップロード

initiate-multipart-upload コマンドを使用して、Amazon Glacier でマルチパートアップロードを作成します。

```
$ aws glacier initiate-multipart-upload --account-id - --archive-description "multipart
 upload test" --part-size 1048576 --vault-name myvault
{
    "uploadId": "19gaRezEXAMPLES6Ry5YYdqthHOC_kGRCT03L9yetr220UmPtBYKk-
OssZtLqyFu7sY1_lR7vgFuJV6NtcV5zpsJ",
    "location": "/123456789012/vaults/myvault/multipart-
uploads/19gaRezEXAMPLES6Ry5YYdqthHOC_kGRCT03L9yetr220UmPtBYKk-
OssZtLqyFu7sY1_lR7vgFuJV6NtcV5zpsJ"
}
```

Amazon Glacier では、マルチパートアップロードを設定するために各パートのサイズ (バイト) (この例では 1 MiB)、ボールト名、アカウント ID が必要です。オペレーションが完了すると、AWS CLI によってアップロード ID が出力されます。後で使用できるように、アップロード ID をシェル変数に保存します。

Linux または macOS

```
$ UPLOADID="19gaRezEXAMPLES6Ry5YYdqthHOC_kGRCT03L9yetr220UmPtBYKk-
OssZtLqyFu7sY1_lR7vgFuJV6NtcV5zpsJ"
```

Windows:

```
C:\> set UPLOADID="19gaRezEXAMPLES6Ry5YYdqthHOC_kGRCT03L9yetr220UmPtBYKk-
OssZtLqyFu7sY1_lR7vgFuJV6NtcV5zpsJ"
```

次に、upload-multipart-part コマンドを使用して 3 つのパートをそれぞれアップロードします。

```
$ aws glacier upload-multipart-part --upload-id $UPLOADID --body chunkaa --range 'bytes
 0-1048575/*' --account-id - --vault-name myvault
{
    "checksum": "e1f2a7cd6e047fa606fe2f0280350f69b9f8cfa602097a9a026360a7edc1f553"
}
$ aws glacier upload-multipart-part --upload-id $UPLOADID --body chunkab --range 'bytes
 1048576-2097151/*' --account-id - --vault-name myvault
{
    "checksum": "e1f2a7cd6e047fa606fe2f0280350f69b9f8cfa602097a9a026360a7edc1f553"
}
$ aws glacier upload-multipart-part --upload-id $UPLOADID --body chunkac --range 'bytes
 2097152-3145727/*' --account-id - --vault-name myvault
{
    "checksum": "e1f2a7cd6e047fa606fe2f0280350f69b9f8cfa602097a9a026360a7edc1f553"
}
```

> **Note**
>
> 前の例では、ドル記号 ($) を使用して Linux の UPLOADID シェル変数の内容を参照しています。Windows コマンドラインでは、変数名の両側にパーセント記号 (%) を使用します (例:%UPLOADID%)。

Amazon Glacier によって正しい順序で再構成されるように、アップロード時には各パートのバイト範囲を指定する必要があります。各部分は 1,048,576 バイトであるため、1 番目の部分は 0-1048575、2 番目は 1048576-2097151、3 番目は 2097152-3145727 に配置されます。

## アップロードの完了

Amazon Glacier では、アップロードされたすべてのパーツが完全な状態で AWS に到達したことを確認するために、元のファイルの木構造ハッシュが必要になります。

木構造ハッシュを計算するには、ファイルを 1 MiB のパーツに分割し、各部分のバイナリ SHA-256 ハッシュを計算する必要があります。次に、ハッシュのリストをペアに分割し、各ペアの 2 つのバイナリハッシュを結合して、結果のハッシュを取得します。ハッシュが 1 つだけになるまでこのプロセスを繰り返します。レベルのいずれかに奇数のハッシュがある場合は、変更せずに次のレベルに昇格させます。

コマンドラインユーティリティを使用して木構造ハッシュを正しく計算するために重要なことは、各ハッシュをバイナリ形式で保存し、最後のステップでのみ 16 進数に変換することです。木構造で 16 進数バージョンのハッシュを結合またはハッシュすると、正しい結果を得ることができません。

> **Note**
>
> Windows ユーザーは、type の代わりに cat コマンドを使用できます。Windows 用の OpenSSL は OpenSSL.org で入手できます。

木構造ハッシュを計算するには

1. 元のファイルを分割していない場合は、1 MiB のパーツに分割します。

```
$ split --bytes=1048576 --verbose largefile chunk
creating file `chunkaa'
creating file `chunkab'
creating file `chunkac'
```

2. 各チャンクのバイナリ SHA-256 ハッシュを計算して保存します。

```
$ openssl dgst -sha256 -binary chunkaa > hash1
$ openssl dgst -sha256 -binary chunkab > hash2
$ openssl dgst -sha256 -binary chunkac > hash3
```

3. 最初の 2 つのハッシュ結合を実行し、結果のバイナリハッシュを取得します。

```
$ cat hash1 hash2 > hash12
$ openssl dgst -sha256 -binary hash12 > hash12hash
```

4. チャンク aa および ab の親ハッシュをチャンク ac のハッシュと結合して結果をハッシュします。今回は 16 進数で出力します。シェル変数に結果を保存します。

```
$ cat hash12hash hash3 > hash123
$ openssl dgst -sha256 hash123
SHA256(hash123)= 9628195fcdbcbbe76cdde932d4646fa7de5f219fb39823836d81f0cc0e18aa67
$ TREEHASH=9628195fcdbcbbe76cdde932d4646fa7de5f219fb39823836d81f0cc0e18aa67
```

最後に、complete-multipart-upload コマンドを使用してアップロードを完了します。このコマンドは、元のファイルのサイズ (バイト単位)、最終的な 16 進数の木構造ハッシュ値、およびアカウント ID とボールト名を使用します。

```
$ aws glacier complete-multipart-upload --checksum $TREEHASH --archive-size 3145728 --
upload-id $UPLOADID --account-id - --vault-name myvault
{
    "archiveId": "d3AbWhE0YE1m6f_fI1jPG82F8xzbMEEZmrAlLGAAONJAzo5QdP-
N83MKqd96Unspoa5H5lItWX-sK8-QS0ZhwsyGiu9-R-
kwWUyS1dSBlmgPPWkEbeFfqDSav053rU7FvVLHfRc6hg",
    "checksum": "9628195fcdbcbbe76cdde932d4646fa7de5f219fb39823836d81f0cc0e18aa67",
    "location": "/123456789012/vaults/myvault/archives/
d3AbWhE0YE1m6f_fI1jPG82F8xzbMEEZmrAlLGAAONJAzo5QdP-N83MKqd96Unspoa5H5lItWX-sK8-
QS0ZhwsyGiu9-R-kwWUyS1dSBlmgPPWkEbeFfqDSav053rU7FvVLHfRc6hg"
}
```

describe-vault コマンドを使用して、ボールトのステータスを確認することもできます。

```
$ aws glacier describe-vault --account-id - --vault-name myvault
{
    "SizeInBytes": 3178496,
    "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:123456789012:vaults/myvault",
    "LastInventoryDate": "2018-12-07T00:26:19.028Z",
    "NumberOfArchives": 1,
    "CreationDate": "2018-12-06T21:23:45.708Z",
    "VaultName": "myvault"
}
```

> **Note**
>
> ボールトのステータスは約 1 日 1 回更新されます。詳細については、「Glacier のボールトに関する各種操作」を参照してください。

これで、作成したチャンクおよびハッシュファイルを安全に削除できます。

```
$ rm chunk* hash*
```

マルチパートアップロードの詳細については、「Amazon Glacier デベロッパーガイド」の「パート単位での大きなアーカイブのアップロード」および「チェックサムの計算」を参照してください。

### リソース

AWS CLI リファレンス:

- `aws glacier`
- `aws glacier complete-multipart-upload`
- `aws glacier create-vault`
- `aws glacier describe-vault`
- `aws glacier initiate-multipart-upload`

サービスリファレンス:

- Amazon Glacier デベロッパーガイド
- Amazon Glacier デベロッパーガイド、「パート単位での大きなアーカイブのアップロード」
- Amazon Glacier デベロッパーガイド、「チェックサムの計算」
- Amazon Glacier デベロッパーガイド、「ボールトに関する各種操作」

## Using IAM in the AWS CLI

| AWS Identity and Access Management のご紹介 |
| --- |
| AWS Identity and Access Managementへの概論 |

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して AWS Identity and Access Management (IAM) の機能にアクセスできます。IAM 用の AWS CLI コマンドを一覧表示するには、次のコマンドを使用します。

```
aws iam help
```

このトピックでは、IAM の一般的なタスクを実行する AWS CLI コマンドの例について説明します。

コマンドを実行する前に、デフォルトの認証情報を設定します。詳細については、「Configuring settings for the AWS CLI」を参照してください。

IAM サービスの詳細については、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドを参照してください。

トピック

- IAM ユーザーおよびグループの作成
- ユーザーへの IAM 管理ポリシーのアタッチ
- IAM ユーザーの初期パスワードの設定
- IAM ユーザーのアクセスキーの作成

## IAM ユーザーおよびグループの作成

グループを作成してそのグループに新しいユーザーを追加するには

1. グループを作成するには、create-group コマンドを使用します。

```
$ aws iam create-group --group-name MyIamGroup
{
    "Group": {
        "GroupName": "MyIamGroup",
        "CreateDate": "2018-12-14T03:03:52.834Z",
        "GroupId": "AGPAJNUJ2W4IJVEXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/MyIamGroup",
        "Path": "/"
    }
}
```

2. ユーザーを作成するには、create-user コマンドを使用します。

```
$ aws iam create-user --user-name MyUser
{
    "User": {
        "UserName": "MyUser",
        "Path": "/",
        "CreateDate": "2018-12-14T03:13:02.581Z",
        "UserId": "AIDAJY2PE5XUZ4EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/MyUser"
    }
}
```

3. ユーザーをグループに追加するには、add-user-to-group コマンドを使用します。

```
$ aws iam add-user-to-group --user-name MyUser --group-name MyIamGroup
```

4. MyIamGroup グループが MyUser を含んでいることを確認するには、get-group コマンドを使用します。

```
$ aws iam get-group --group-name MyIamGroup
{
    "Group": {
        "GroupName": "MyIamGroup",
        "CreateDate": "2018-12-14T03:03:52Z",
        "GroupId": "AGPAJNUJ2W4IJVEXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/MyIamGroup",
        "Path": "/"
    },
    "Users": [
        {
            "UserName": "MyUser",
            "Path": "/",
            "CreateDate": "2018-12-14T03:13:02Z",
            "UserId": "AIDAJY2PE5XUZ4EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/MyUser"
        }
    ],
    "IsTruncated": "false"
}
```

## ユーザーへの IAM 管理ポリシーのアタッチ

この例のポリシーは、ユーザーに「Power User Access」を付与します。

IAM 管理ポリシーをユーザーにアタッチするには

1. アタッチするポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) を決定します。次のコマンドでは、list-policies を使用して、PowerUserAccess という名前のポリシーの ARN を検索します。次に、その ARN を環境変数に格納します。

```
$ export POLICYARN=$(aws iam list-policies --query 'Policies[?
PolicyName==`PowerUserAccess`].{ARN:Arn}' --output text)       ~
$ echo $POLICYARN
arn:aws:iam::aws:policy/PowerUserAccess
```

2. ポリシーをアタッチするには、attach-user-policy コマンドを使用し、ポリシー ARN を保持している環境変数を参照します。

```
$ aws iam attach-user-policy --user-name MyUser --policy-arn $POLICYARN
```

3. ポリシーがユーザーにアタッチされたことを確認するには、list-attached-user-policies コマンドを実行します。

```
$ aws iam list-attached-user-policies --user-name MyUser
{
    "AttachedPolicies": [
        {
            "PolicyName": "PowerUserAccess",
            "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/PowerUserAccess"
        }
    ]
}
```

詳細については、「アクセス管理リソース」を参照してください。このトピックでは、アクセス権限とポリシーの概要へのリンクと、Amazon S3、Amazon EC2、およびその他のサービスにアクセスするためのポリシーの例へのリンクを示しています。

## IAM ユーザーの初期パスワードの設定

次のコマンドは、create-login-profile を使用して指定されたユーザーの初期パスワードを設定します。初回サインイン時、ユーザーは自分だけが知っているパスワードに変更するように求められます。

```
$ aws iam create-login-profile --user-name MyUser --password My!User1Login8P@ssword --
password-reset-required
{
    "LoginProfile": {
        "UserName": "MyUser",
        "CreateDate": "2018-12-14T17:27:18Z",
        "PasswordResetRequired": true
    }
}
```

update-login-profile コマンドを使用して、ユーザーのパスワードを変更することができます。

```
$ aws iam update-login-profile --user-name MyUser --password My!User1ADifferentP@ssword
```

### IAM ユーザーのアクセスキーの作成

create-access-key コマンドを使用して、ユーザーのアクセスキーを作成することができます。アクセスキーは、アクセスキー ID とシークレットキーで構成される一連のセキュリティ認証情報です。

ユーザーが作成できるアクセスキーは一度に 2 つのみです。3 番目のセットを作成しようとすると、コマンドは LimitExceeded エラーを返します。

```
$ aws iam create-access-key --user-name MyUser
{
    "AccessKey": {
        "UserName": "MyUser",
        "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "Status": "Active",
        "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
        "CreateDate": "2018-12-14T17:34:16Z"
    }
}
```

delete-access-key コマンドを使用して、ユーザーのアクセスキーを削除します。アクセスキー ID を使用して、削除するアクセスキーを指定します。

```
$ aws iam delete-access-key --user-name MyUser --access-key-id AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
```

## AWS CLI での Amazon S3 の使用

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のご紹介

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のご紹介 - AWS でのクラウドストレージ

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) の機能にアクセスできます。Amazon S3 は、高度にスケーラブルで耐久性のあるオブジェクトストレージサービスです。Amazon S3 は実質的に無制限のストレージ容量を提供するように設計されているため、幅広いデータストレージと管理のニーズに最適なソリューションです。

Amazon S3 では、小さなファイルから大きなデータセットまで、任意の量のデータをオブジェクトの形式で保存および取得できます。各オブジェクトはバケットと呼ばれるコンテナに保存されます。

これは、AWS マネジメントコンソールを通じて、または AWS SDK、ツール、および AWS CLI を使ってプログラム的にアクセスおよび管理できます。

基本的なストレージを含む Amazon S3 には、ライフサイクル管理、バージョニング、スケーラビリティ、セキュリティなどのさまざまな機能も搭載されています。これらは他の AWS のサービスと統合されているため、ニーズに合わせて拡張できるクラウドベースのソリューションを構築できます。

AWS CLI は、Amazon S3 へのアクセスのために 2 つの階層のコマンドを提供します。

- s3 – オブジェクトおよびバケットの作成、操作、削除、および同期など、一般的なタスクの実行を簡素化する AWS CLI のためのカスタムの高レベルコマンドです。
- s3api— Amazon S3 API すべてのオペレーションへの直接アクセスを公開することで、高度なオペレーションを実行できます。

このガイドのトピック

- Using high-level (s3) commands in the AWS CLI
- Using API-Level (s3api) commands in the AWS CLI
- Scripting example for the Amazon S3 bucket lifecycle in the AWS CLI

## Using high-level (s3) commands in the AWS CLI

このトピックでは、AWS CLI で `aws s3` コマンドを使用して、Amazon S3 のバケットとオブジェクトを管理するために使用できるコマンドの一部について説明します。このトピックで説明されていないコマンドおよびその他のコマンドの例については、「AWS CLI リファレンス」「`aws s3`」コマンドを参照してください。

高レベル `aws s3` コマンドを使用すると、Amazon S3 オブジェクトの管理が容易になります。これらのコマンドにより、Amazon S3 のコンテンツの管理をそれ自体の内部およびローカルディレクトリ内で管理することができます。

トピック

- 前提条件
- 開始する前に
- バケットを作成する
- バケットとオブジェクトの一覧表示
- バケットの削除

- オブジェクトの削除
- オブジェクトの移動
- オブジェクトのコピー
- オブジェクトの同期
- s3 コマンドでよく使用されるオプション
- リソース

前提条件

s3 コマンドを実行するには、次のことが必要です。

- AWS CLI をインストールして設定します。詳細については、「the section called “インストール/更新”」および「」を参照してください。Authentication and access credentials for the AWS CLI
- 使用するプロファイルには、例によって実行される AWS オペレーションに対する許可が必要です。
- Amazon S3 の以下の用語を解説します。
  - バケット - トップレベルの Amazon S3 フォルダ。
  - プレフィックス - バケット内の Amazon S3 フォルダ。
  - オブジェクト - Amazon S3 バケットでホストされているすべてのアイテム。

開始する前に

このセクションでは、aws s3 コマンドを使用する前の注意事項をいくつか示します。

大容量オブジェクトのアップロード

aws s3 コマンドを使用して大きなオブジェクトを Amazon S3 バケットにアップロードする場合、AWS CLI は自動的にマルチパートアップロードを実行します。これらの aws s3 コマンドを使用した場合、失敗したアップロードを再開することはできません。

マルチパートアップロードがタイムアウトして失敗した場合、または AWS CLI で手動でキャンセルした場合、AWS CLI はアップロードを停止し、作成されたすべてのファイルをクリーンアップします。この処理には数分かかることもあります。

マルチパートアップロードまたはクリーンアッププロセスが kill コマンドまたはシステム障害によってキャンセルされた場合、作成されたファイルは Amazon S3 バケットに残ります。マルチパートアップロードをクリーンアップするには、s3api abort-multipart-upload コマンドを使用します。

### マルチパートコピーのファイルプロパティとタグ

1 つの Amazon S3 バケットの場所から別の Amazon S3 バケットの場所にファイルをコピーするために `aws s3` 名前空間で AWS CLI バージョン 1 のコマンドバージョンを使用しており、そのオペレーションがマルチパートコピーを使用する場合は、コピー先にソースオブジェクトのファイルプロパティがコピーされません。

デフォルトで、マルチパートコピーを実行する `s3` 名前空間の AWS CLI バージョン 2 のコマンドは、ソースのすべてのタグと、プロパティのセット (`content-type`、`content-language`、`content-encoding`、`content-disposition`、`cache-control`、`expires`) をコピー先に転送します。

これにより、AWS CLI バージョン 1 を使用する場合には行われなかった追加の AWS API コールが Amazon S3 エンドポイントに対して実行されることになる場合があります。これには、`HeadObject`、`GetObjectTagging`、および `PutObjectTagging` が含まれます。

AWS CLI バージョン 2 コマンドでこのデフォルト動作を変更する必要がある場合は、`--copy-props` パラメータを使用して次のオプションのいずれかを指定します。

- default - デフォルト値。コピーに、ソースオブジェクトにアタッチされたすべてのタグと、マルチパートコピー以外に使用される `--metadata-directive` パラメータの次のプロパティが含まれることを指定します。`content-type`、`content-language`、`content-encoding`、`content-disposition`、`cache-control`, `expires`、`metadata`。
- metadata-directive - `--metadata-directive` マルチパートコピー以外に使用されるパラメータによって包含されるプロパティのみがコピーに含まれることを指定します。タグはコピーされません。
- none - コピーにソースオブジェクトのプロパティを含みません。

### バケットを作成する

`s3 mb` コマンドを使用して、バケットを作成します。バケット名はグローバルに一意で (Amazon S3 全体で一意)、DNS に準拠している必要があります。

バケット名には、小文字の英文字、数字、ハイフン、およびピリオドを使用することができます。バケット名の先頭と末尾は文字または数値とし、ハイフンまたは別のピリオドの横にピリオドを使用することはできません。

#### 構文

```
$ aws s3 mb <target> [--options]
```

s3 mb の例

次の例では、s3://amzn-s3-demo-bucket バケットを作成します。

```
$ aws s3 mb s3://amzn-s3-demo-bucket
```

バケットとオブジェクトの一覧表示

バケット、フォルダ、オブジェクトのいずれかを一覧表示するには、s3 ls コマンドを使用します。ターゲットまたはオプションを指定せずにコマンドを使用すると、すべてのバケットが一覧表示されます。

構文

```
$ aws s3 ls <target> [--options]
```

このコマンドで使用するいくつかの一般的なオプションと例については、「s3 コマンドでよく使用されるオプション」を参照してください。使用可能なオプションの完全なリストについては、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「s3 ls」を参照してください。

s3 ls の例

次の例では、すべての Amazon S3 バケットを一覧表示します。

```
$ aws s3 ls
2018-12-11 17:08:50 amzn-s3-demo-bucket1
2018-12-14 14:55:44 amzn-s3-demo-bucket2
```

次のコマンドでは、バケット内のすべてのオブジェクトとプレフィックスを一覧表示します。この出力例では、プレフィックス example/ 内に MyFile1.txt という名前のファイル が 1 つあります。

```
$ aws s3 ls s3://amzn-s3-demo-bucket
                           PRE example/
2018-12-04 19:05:48          3 MyFile1.txt
```

コマンドに含めることによって、出力を特定のプレフィックスに絞り込むことができます。次のコマンドでは、*bucket-name/example/* 内のオブジェクトを一覧表示します (つまり、プレフィックス *example/* でフィルタリングされた、*bucket-name* 内のオブジェクトを表示します)。

```
$ aws s3 ls s3://amzn-s3-demo-bucket/example/
2018-12-06 18:59:32          3 MyFile1.txt
```

特定のリージョンのバケットとオブジェクトのみを表示するには、--region オプションを使用します。

```
$ aws s3 ls --region us-east-2
2018-12-06 18:59:32          3 MyFile1.txt
```

バケットとオブジェクトのリストが大きい場合は、--max-items または --page-size オプションを使用して結果をページ分割できます。--max-items オプションは 1 回の呼び出しで返されるバケットとオブジェクトの合計数を制限し、--page-size オプションはそのうちの 1 ページに表示される数を制限します。

```
$ aws s3 ls --max-items 100 --page-size 10
```

ページ分割の詳細については、「the section called “--page-size”」および「the section called “--max-items”」を参照してください。

バケットの削除

バケットを削除するには、s3 rb コマンドを使用します。

構文

```
$ aws s3 rb <target> [--options]
```

s3 rb の例

次の例では、s3://amzn-s3-demo-bucket バケットを削除します。

```
$ aws s3 rb s3://amzn-s3-demo-bucket
```

デフォルトでは、オペレーションが成功するにはバケットが空である必要があります。空でないバケットを削除するには、--force オプションを含める必要があります。以前に削除されたが保持されているオブジェクトを含む、バージョニングされたバケットを使用している場合、このコマンドでバケットを削除することはできません。すべての内容を削除しておく必要があります。

次の例では、バケット内のすべてのオブジェクトとプレフィックスを削除し、さらにバケット自体を削除します。

```
$ aws s3 rb s3://amzn-s3-demo-bucket --force
```

オブジェクトの削除

バケット内またはローカルディレクトリ内のオブジェクトを削除するには、s3 rm コマンドを使用します。

構文

```
$ aws s3 rm  <target> [--options]
```

このコマンドで使用するいくつかの一般的なオプションと例については、「s3 コマンドでよく使用されるオプション」を参照してください。オプションの完全なリストについては、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「s3 rm」を参照してください。

s3 rm の例

以下の例では、filename.txt から s3://amzn-s3-demo-bucket/example が削除されます。

```
$ aws s3 rm s3://amzn-s3-demo-bucket/example/filename.txt
```

以下の例では、s3://amzn-s3-demo-bucket/example オプションを使用して --recursive からすべてのオブジェクトが削除されます。

```
$ aws s3 rm s3://amzn-s3-demo-bucket/example --recursive
```

オブジェクトの移動

バケットまたはローカルディレクトリからオブジェクトを移動するには、s3 mv コマンドを使用します。s3 mv コマンドを使用すると、ソースオブジェクトまたはファイルが指定された宛先にコピーされ、ソースオブジェクトまたはファイルが削除されます。

構文

```
$ aws s3 mv <source> <target> [--options]
```

このコマンドで使用するいくつかの一般的なオプションと例については、「s3 コマンドでよく使用されるオプション」を参照してください。使用可能なオプションの完全なリストについては、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「s3 mv」を参照してください。

> **Warning**
>
> Amazon S3 ソースまたは宛先 URI で任意のタイプのアクセスポイント ARN またはアクセスポイントエイリアスを使用している場合、ソースと宛先 Amazon S3 URI が異なる基盤となるバケットに対して解決されるように特に注意する必要があります。ソースバケットと宛先バケットが同じ場合、ソースファイルまたはオブジェクトをそれ自体に移動する可能性があるため、ソースファイルまたはオブジェクトが誤って削除される恐れがあります。ソースバケットと宛先バケットが同じでないことを確認するには、`--validate-same-s3-paths` パラメータを使用するか、環境変数 `AWS_CLI_S3_MV_VALIDATE_SAME_S3_PATHS` を `true` に設定します。

s3 mv の例

次の例では、すべてのオブジェクトを `s3://amzn-s3-demo-bucket/example` から `s3://amzn-s3-demo-bucket/` に移動します。

```
$ aws s3 mv s3://amzn-s3-demo-bucket/example s3://amzn-s3-demo-bucket/
```

次の例では、`s3 mv` コマンドを使用して、ローカルファイルを現在の作業ディレクトリから Amazon S3 バケットに移動します。

```
$ aws s3 mv filename.txt s3://amzn-s3-demo-bucket
```

次の例では、ファイルを Amazon S3 バケットから現在の作業ディレクトリに移動します。`./` では、現在の作業ディレクトリを指定します。

```
$ aws s3 mv s3://amzn-s3-demo-bucket/filename.txt ./
```

オブジェクトのコピー

バケットまたはローカルディレクトリからオブジェクトをコピーするには、`s3 cp` コマンドを使用します。

構文

```
$ aws s3 cp <source> <target> [--options]
```

標準入力 (stdin) または標準出力 (stdout) へのファイルストリーミングには dash パラメータを使用できます。

> **Warning**
>
> PowerShellを使用している場合、シェルによって CRLF のエンコーディングが変更されたり、パイプされた入力/出力またはリダイレクトされた出力に CRLF が追加されたりすることがあります。

s3 cp コマンドでは、次の構文を使用して、stdin から指定先のバケットにファイルストリームをアップロードします。

構文

```
$ aws s3 cp - <target> [--options]
```

s3 cp コマンドは、次の構文を使用して stdout 用の Amazon S3 ファイルストリームをダウンロードします。

構文

```
$ aws s3 cp <target> [--options] -
```

このコマンドで使用するいくつかの一般的なオプションと例については、「s3 コマンドでよく使用されるオプション」を参照してください。オプションの完全なリストについては、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「s3 cp」を参照してください。

**s3 cp の例**

次の例では、すべてのオブジェクトを s3://amzn-s3-demo-bucket/example から s3://amzn-s3-demo-bucket/ にコピーします。

```
$ aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/example s3://amzn-s3-demo-bucket/
```

次の例では、s3 cp コマンドを使用して、現在の作業ディレクトリから Amazon S3 バケットにローカルファイルをコピーします。

```
$ aws s3 cp filename.txt s3://amzn-s3-demo-bucket
```

次の例では、ファイルを Amazon S3 バケットから現在の作業ディレクトリにコピーします (./ では現在の作業ディレクトリを指定します)。

```
$ aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/filename.txt ./
```

次の例では、echo を使用して「hello world」というテキストを s3://bucket-name/filename.txt ファイルにストリームします。

```
$ echo "hello world" | aws s3 cp - s3://amzn-s3-demo-bucket/filename.txt
```

次の例では、s3://amzn-s3-demo-bucket/filename.txt ファイルを stdout にストリーミングし、その内容をコンソールに出力します。

```
$ aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/filename.txt -
hello world
```

次の例では、s3://bucket-name/pre の内容を stdout にストリーミングし、bzip2 コマンドを使用してファイルを圧縮します。この圧縮したファイルを key.bz2 という名前で s3://bucket-name にアップロードします。

```
$ aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/pre - | bzip2 --best | aws s3 cp - s3://amzn-s3-demo-bucket/key.bz2
```

オブジェクトの同期

s3 sync コマンドはバケットとディレクトリの内容、または 2 つのバケットの内容を同期します。通常、s3 sync は欠落しているか古くなったファイルやオブジェクトを、ソースとターゲットの間でコピーします。ただし、--delete オプションを指定して、ソースに存在しないファイルまたはオブジェクトをターゲットから削除することもできます。

構文

```
$ aws s3 sync <source> <target> [--options]
```

このコマンドで使用するいくつかの一般的なオプションと例については、「s3 コマンドでよく使用されるオプション」を参照してください。オプションの完全なリストについては、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「s3 sync」を参照してください。

s3 sync の例

次の例では、amzn-s3-demo-bucket という名前のバケット内の path という名前の Amazon S3 プレフィックスの内容を現在の作業ディレクトリと同期します。

s3 sync は、同期先で同じ名前を持つファイルと、サイズや変更時間が異なるファイルを更新します。出力には、同期中に実行された特定のオペレーションが表示されます。このオペレーションでは、サブディレクトリ MySubdirectory とその内容を s3://amzn-s3-demo-bucket/path/MySubdirectory と再帰的に同期することに注意してください。

```
$ aws s3 sync . s3://amzn-s3-demo-bucket/path
upload: MySubdirectory\MyFile3.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/path/MySubdirectory/
MyFile3.txt
upload: MyFile2.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/path/MyFile2.txt
upload: MyFile1.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/path/MyFile1.txt
```

次の例 (前の例の拡張) では、--delete オプションの使用方法を示します。

```
// Delete local file
$ rm ./MyFile1.txt

// Attempt sync without --delete option - nothing happens
$ aws s3 sync . s3://amzn-s3-demo-bucket/path

// Sync with deletion - object is deleted from bucket
$ aws s3 sync . s3://amzn-s3-demo-bucket/path --delete
delete: s3://amzn-s3-demo-bucket/path/MyFile1.txt

// Delete object from bucket
$ aws s3 rm s3://amzn-s3-demo-bucket/path/MySubdirectory/MyFile3.txt
delete: s3://amzn-s3-demo-bucket/path/MySubdirectory/MyFile3.txt

// Sync with deletion - local file is deleted
$ aws s3 sync s3://amzn-s3-demo-bucket/path . --delete
delete: MySubdirectory\MyFile3.txt

// Sync with Infrequent Access storage class
$ aws s3 sync . s3://amzn-s3-demo-bucket/path --storage-class STANDARD_IA
```

--delete オプションを使用する場合、--exclude オプションと --include オプションによって、s3 sync オペレーション中に削除するファイルやオブジェクトをフィルタリングできます。この場合、パラメータ文字列で、ターゲットディレクトリまたはバケットに関連して、削除から除外するか、削除に含めるファイルを指定する必要があります。例を以下に示します。

```
Assume local directory and s3://amzn-s3-demo-bucket/path currently in sync and each
 contains 3 files:
MyFile1.txt
MyFile2.rtf
MyFile88.txt
'''

// Sync with delete, excluding files that match a pattern. MyFile88.txt is deleted,
 while remote MyFile1.txt is not.
$ aws s3 sync . s3://amzn-s3-demo-bucket/path --delete --exclude "path/MyFile?.txt"
delete: s3://amzn-s3-demo-bucket/path/MyFile88.txt
'''

// Sync with delete, excluding MyFile2.rtf - local file is NOT deleted
$ aws s3 sync s3://amzn-s3-demo-bucket/path . --delete --exclude "./MyFile2.rtf"
download: s3://amzn-s3-demo-bucket/path/MyFile1.txt to MyFile1.txt
'''

// Sync with delete, local copy of MyFile2.rtf is deleted
$ aws s3 sync s3://amzn-s3-demo-bucket/path . --delete
delete: MyFile2.rtf
```

s3 コマンドでよく使用されるオプション

このトピックで説明するコマンドでは、次のオプションがよく使用されます。コマンドで使用できるオプションの完全なリストについては、「AWS CLI バージョン 2 リファレンスガイド」で特定のコマンドを参照してください。

acl

s3 sync と s3 cp では、--acl オプションを使用できます。これにより、Amazon S3 にコピーされたファイルのアクセス権限を設定できます。--acl オプションは、private、public-read、および public-read-write の値を受け入れます。詳細については、「Amazon S3 ユーザーガイド」の「既定 ACL」を参照してください。

```
$ aws s3 sync . s3://amzn-s3-demo-bucket/path --acl public-read
```

exclude

s3 cp、s3 mv、s3 sync、s3 rm のいずれかのコマンドを使用する場合、--exclude オプションまたは --include オプションを使用して結果をフィルタリングできます。--exclude オプションは、コマンドからオブジェクトのみを除外するようにルールを設定します。各オプションは、指定した順に適用されます。これを次の例で示します。

```
Local directory contains 3 files:
MyFile1.txt
MyFile2.rtf
MyFile88.txt

// Exclude all .txt files, resulting in only MyFile2.rtf being copied
$ aws s3 cp . s3://amzn-s3-demo-bucket/path --exclude "*.txt"

// Exclude all .txt files but include all files with the "MyFile*.txt" format,
 resulting in, MyFile1.txt, MyFile2.rtf, MyFile88.txt being copied
$ aws s3 cp . s3://amzn-s3-demo-bucket/path --exclude "*.txt" --include
 "MyFile*.txt"

// Exclude all .txt files, but include all files with the "MyFile*.txt" format,
 but exclude all files with the "MyFile?.txt" format resulting in, MyFile2.rtf and
 MyFile88.txt being copied
$ aws s3 cp . s3://amzn-s3-demo-bucket/path --exclude "*.txt" --include
 "MyFile*.txt" --exclude "MyFile?.txt"
```

include

s3 cp、s3 mv、s3 sync、s3 rm のいずれかのコマンドを使用する場合、--exclude オプションまたは --include オプションを使用して結果をフィルタリングできます。--include オプションは、指定したオブジェクトのみをコマンドに含めるようにルールを設定します。各オプションは、指定した順に適用されます。これを次の例で示します。

```
Local directory contains 3 files:
MyFile1.txt
MyFile2.rtf
MyFile88.txt

// Include all .txt files, resulting in MyFile1.txt and MyFile88.txt being copied
$ aws s3 cp . s3://amzn-s3-demo-bucket/path --include "*.txt"
```

```
// Include all .txt files but exclude all files with the "MyFile*.txt" format,
 resulting in no files being copied
$ aws s3 cp . s3://amzn-s3-demo-bucket/path --include "*.txt" --exclude
 "MyFile*.txt"

// Include all .txt files, but exclude all files with the "MyFile*.txt" format, but
 include all files with the "MyFile?.txt" format resulting in MyFile1.txt being
 copied

$ aws s3 cp . s3://amzn-s3-demo-bucket/path --include "*.txt" --exclude
 "MyFile*.txt" --include "MyFile?.txt"
```

許可

s3 cp、s3 mv、s3 sync の各コマンドには、指定したユーザーやグループにオブジェクトへのアクセス許可を付与できる --grants オプションが含まれています。次の構文を使用して、--grants オプションをアクセス許可リストに設定します。Permission、Grantee_Type、Grantee_ID を独自の値に置き換えます。

構文

```
--grants Permission=Grantee_Type=Grantee_ID
         [Permission=Grantee_Type=Grantee_ID ...]
```

各値には以下の要素が含まれます。

- *Permission* - 付与されたアクセス許可を指定します。read、readacl、writeacl、full のいずれかに設定できます。
- *Grantee_Type* - 被付与者の識別方法を指定します。uri、emailaddress、id のいずれかに設定できます。
- *Grantee_ID* - *Grantee_Type* に基づいて被付与者を指定します。
  - uri – グループの URI。詳細については、「被付与者とは」を参照してください。
  - emailaddress – アカウントの E メールアドレス。
  - id – アカウントの正規 ID。

Amazon S3 アクセスコントロールの詳細については、「アクセスコントロール」を参照してください。

次の例では、バケットにオブジェクトをコピーします。これは、オブジェクトへの read アクセス許可を全員に付与し、full アクセス許可 (read、readacl、writeacl) を user@example.com に関連付けられたアカウントに付与します。

```
$ aws s3 cp file.txt s3://amzn-s3-demo-bucket/ --grants read=uri=http://
acs.amazonaws.com/groups/global/AllUsers full=emailaddress=user@example.com
```

Amazon S3 にアップロードするオブジェクトについて、デフォルト以外のストレージクラス (REDUCED_REDUNDANCY または STANDARD_IA) を指定することもできます。そのためには、--storage-class オプションを使用します。

```
$ aws s3 cp file.txt s3://amzn-s3-demo-bucket/ --storage-class REDUCED_REDUNDANCY
```

no-overwrite

s3 cp、s3 mv、s3 sync コマンドには、送信先に既に存在するオブジェクトの上書きを防ぐために使用できる --no-overwrite オプションが含まれています。

次の例では、オブジェクトがローカルディレクトリにまだ存在しない場合にのみ、バケットからローカルディレクトリにオブジェクトをコピーします。

```
$ aws s3 cp --no-overwrite s3://amzn-s3-demo-bucket/file.txt file.txt
```

以下の例では、ローカルディレクトリからバケットにファイルを再帰的にコピーします。バケットにまだ存在しないファイルのみをコピーします。

```
$ aws s3 cp --recursive --no-overwrite /path/to/demo-files/ s3://amzn-s3-demo-
bucket/demo-files/
```

次の例では、オブジェクトがバケットの送信先ロケーションにまだ存在しない場合にのみ、ローカルディレクトリからバケットにオブジェクトを移動します。

```
$ aws s3 mv --no-overwrite file.txt s3://amzn-s3-demo-bucket/file.txt
```

次の例では、ローカルディレクトリからバケットにファイルを同期します。送信先バケットにまだ存在しないファイルのみが同期されます。

```
$ aws s3 sync --no-overwrite /path/to/demo-files/ s3://amzn-s3-demo-bucket/demo-
files/
```

再帰的

このオプションを使用すると、指定のディレクトリ内またはプレフィックス内のすべてのファイルやオブジェクトに対してコマンドが実行されます。次の例では、s3://amzn-s3-demo-bucket/path とそのすべての内容を削除します。

```
$ aws s3 rm s3://amzn-s3-demo-bucket/path --recursive
```

リソース

AWS CLI リファレンス:

- aws s3
- aws s3 cp
- aws s3 mb
- aws s3 mv
- aws s3 ls
- aws s3 rb
- aws s3 rm
- aws s3 sync

サービスリファレンス:

- 「Amazon S3 ユーザーガイド」の「Amazon S3 バケットの操作」
- 「Amazon S3 ユーザーガイド」の「Amazon S3 オブジェクトの操作」
- 「Amazon S3 ユーザーガイド」の「プレフィックスと区切り記号によるキーの階層的なリスト」
- 「Amazon S3 ユーザーガイド」の「AWS SDK for .NET (低レベル) を使用した S3 バケットへのマルチパートアップロードの中止」

## Using API-Level (s3api) commands in the AWS CLI

API レベルのコマンド (s3api コマンドセットに含まれる) は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) API への直接アクセスを提供し、高レベルの s3 コマンドでは公開されていない一部の操作を有効にします。これらのコマンドは、サービスの機能性への API レベルのアクセスを提

供する他の AWS サービスに相当します。s3 コマンドの詳細については、「Using high-level (s3) commands in the AWS CLI」を参照してください。

このトピックでは、Amazon S3 API にマッピングする低レベルコマンドの使用方法を示す例を示します。さらに、各 S3 API コマンドの例については、「AWS CLI バージョン 2 リファレンスガイド」の「s3api」セクションで参照できます。

トピック

- 前提条件
- カスタム ACL の適用
- ログ記録ポリシーの設定
- リソース

## 前提条件

s3api コマンドを実行するには、次のことが必要です。

- AWS CLI をインストールして設定します。詳細については、「the section called “インストール/更新”」および「」を参照してください。Authentication and access credentials for the AWS CLI
- 使用するプロファイルには、例によって実行される AWS オペレーションに対する許可が必要です。
- Amazon S3 の以下の用語を解説します。
  - バケット - トップレベルの Amazon S3 フォルダ。
  - プレフィックス - バケット内の Amazon S3 フォルダ。
  - オブジェクト - Amazon S3 バケットでホストされているすべてのアイテム。

## カスタム ACL の適用

高レベルコマンドでは、--acl オプションを使用して、事前定義されたアクセスコントロールリスト (ACL) を Amazon S3 オブジェクトに適用できます。ただし、そのコマンドを使用してバケット全体の ACL を設定することはできません。ただし、put-bucket-acl API レベルコマンドを使用することで、これを実行できます。

次の例は、完全なコントロールを 2 人の AWS ユーザー (user1@example.com と user2@example.com) に付与し、読み取りアクセス許可を everyone に付与する方法を示しています。「everyone」の識別子は、パラメータとして渡す特殊な URI から取得されます。

```
$ aws s3api put-bucket-acl --bucket amzn-s3-demo-bucket --grant-full-control
 'emailaddress="user1@example.com",emailaddress="user2@example.com"' --grant-read
 'uri="http://acs.amazonaws.com/groups/global/AllUsers"'
```

ACL の作成方法の詳細については、Amazon シンプルストレージサービス API リファレンスの「PUT Bucket acl」を参照してください。s3api など、CLI の put-bucket-acl ACL コマンドは、同様の引数の略記法を使用します。

ログ記録ポリシーの設定

API コマンド put-bucket-logging は、バケットのログ記録ポリシーを設定します。

次の例では、AWS ユーザー user@example.com にログファイルに対する完全なコントロールが付与され、すべてのユーザーがログファイルに対する読み取り許可を持っています。put-bucket-acl コマンドは、Amazon S3 ログ配信システム (URI で指定された) に、バケットへのログの読み取りと書き込みに必要なアクセス許可を付与するためにも必要です。

```
$ aws s3api put-bucket-acl --bucket amzn-s3-demo-bucket --grant-read-acp 'URI="http://
acs.amazonaws.com/groups/s3/LogDelivery"' --grant-write 'URI="http://acs.amazonaws.com/
groups/s3/LogDelivery"'
$ aws s3api put-bucket-logging --bucket amzn-s3-demo-bucket --bucket-logging-status
 file://logging.json
```

前のコマンドで logging.json ファイルの内容は、次のとおりです。

```
{
  "LoggingEnabled": {
    "TargetBucket": "amzn-s3-demo-bucket",
    "TargetPrefix": "amzn-s3-demo-bucketLogs/",
    "TargetGrants": [
      {
        "Grantee": {
          "Type": "AmazonCustomerByEmail",
          "EmailAddress": "user@example.com"
        },
        "Permission": "FULL_CONTROL"
      },
      {
        "Grantee": {
          "Type": "Group",
          "URI": "http://acs.amazonaws.com/groups/global/AllUsers"
```

```
        },
        "Permission": "READ"
      }
    ]
  }
}
```

リソース

AWS CLI リファレンス:

- `aws s3api`
- `aws s3api put-bucket-acl`
- `aws s3api put-bucket-logging`

サービスリファレンス:

- 「Amazon S3 ユーザーガイド」の「Amazon S3 バケットの操作」
- 「Amazon S3 ユーザーガイド」の「Amazon S3 オブジェクトの操作」
- 「Amazon S3 ユーザーガイド」の「プレフィックスと区切り記号によるキーの階層的なリスト」
- 「Amazon S3 ユーザーガイド」の「AWS SDK for .NET (低レベル) を使用した S3 バケットへのマルチパートアップロードの中止」

## Scripting example for the Amazon S3 bucket lifecycle in the AWS CLI

このトピックでは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用した Amazon S3 バケットライフサイクルオペレーション用の bash スクリプトの例を使用します。このスクリプトの例では、一連の `aws s3api` コマンドを使用しています。シェルスクリプトは、コマンドラインインターフェイスで実行するように設計されたプログラムです。

トピック

- 開始する前に
- この例について
- ファイル
- リファレンス

### 開始する前に

以下の例を実行する前に、次のことを完了する必要があります。

- AWS CLI をインストールして設定します。詳細については、「the section called “インストール/更新”」および「」を参照してください。Authentication and access credentials for the AWS CLI
- 使用するプロファイルには、例によって実行される AWS オペレーションに対する許可が必要です。

- AWS のベストプラクティスとして、このコードには最小権限を付与するか、タスクの実行に必要な許可のみを付与します。詳細については、IAM ユーザーガイドの 最小権限を付与する を参照してください。
- このコードは、すべての AWS リージョンでテストされているわけではありません。AWS の一部のサービスは、特定のリージョンでのみ利用可能です。詳細については、AWS 全般のリファレンスガイドの「サービスエンドポイントとクォータ」を参照してください。
- このコードを実行すると、AWS アカウントに料金が請求される場合があります。作業が終了したら、このスクリプトによって作成されたすべてのリソースを確実に削除するのはお客様の責任になります。

Amazon S3 サービスでは、次の用語を使用します。

- バケット - トップレベルの Amazon S3 フォルダ。
- プレフィックス - バケット内の Amazon S3 フォルダ。
- オブジェクト - Amazon S3 バケットでホストされているアイテム。

### この例について

この例では、シェルスクリプトファイルの一連の関数を使用して、基本的な Amazon S3 オペレーションを操作する方法を示します。関数は、`bucket-operations.sh` という名前のシェルスクリプトファイルにあります。これらの関数を別のファイルで呼び出すことができます。各スクリプトファイルには、各関数について説明するコメントが含まれています。

各ステップの中間結果を表示するには、`-i` パラメータを指定してスクリプトを実行します。Amazon S3 コンソールを使用して、バケットまたはそのコンテンツの現在のステータスを表示できます。プロンプトで Enter キーを押すと、スクリプトは次のステップに進むだけです。

完全な例とダウンロード可能なスクリプトファイルについては、GitHub の AWS コード例のリポジトリの「Amazon S3 Bucket Lifecycle Operations」を参照してください。

ファイル

サンプルには以下のファイルが含まれています。

bucket-operations.sh

このメインスクリプトファイルは、別のファイルから取得できます。このファイルには、次のタスクを実行する関数が含まれています。

- バケットを作成し、それが存在することを検証する
- ローカルコンピュータからバケットにファイルをコピーする
- あるバケットの場所から別のバケットの場所にファイルをコピーする
- バケットの内容の一覧表示
- バケットからファイルを削除する
- バケットの削除

bucket-operations.sh のコードを GitHub で表示します。

test-bucket-operations.sh

シェルスクリプトファイル test-bucket-operations.sh は、bucket-operations.sh ファイルを取得し、各関数を呼び出すことによって関数を呼び出す方法を示しています。関数を呼び出すと、テストスクリプトは作成したすべてのリソースを削除します。

test-bucket-operations.sh のコードを GitHub で表示します。

awsdocs-general.sh

スクリプトファイル awsdocs-general.sh には、AWS CLI の高度なコード例で使用される汎用関数が格納されています。

awsdocs-general.sh のコードを GitHub で表示します。

リファレンス

AWS CLI リファレンス:

- aws s3api
- aws s3api create-bucket
- aws s3api copy-object
- aws s3api delete-bucket
- aws s3api delete-object
- aws s3api head-bucket
- aws s3api list-objects
- aws s3api put-object

その他のリファレンス:

- 「Amazon S3 ユーザーガイド」の「Amazon S3 バケットの操作」
- 「Amazon S3 ユーザーガイド」の「Amazon S3 オブジェクトの操作」
- AWS SDK および AWS CLI のコード例を表示したり、提供したりするには、GitHub の AWS コード例のリポジトリを参照してください。

## Accessing Amazon SNS in the AWS CLI

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) の機能にアクセスできます。Amazon SNS 用の AWS CLI コマンドを一覧表示するには、次のコマンドを使用します。

```
aws sns help
```

コマンドを実行する前に、デフォルトの認証情報を設定します。詳細については、「Configuring settings for the AWS CLI」を参照してください。

このトピックでは、Amazon SNS の一般的なタスクを実行する AWS CLI コマンドの例について説明します。

トピック

- トピックの作成
- トピックへのサブスクライブ
- トピックへの発行

- トピックからサブスクリプションを解除する
- トピックの削除

## トピックの作成

トピックを作成するには、sns create-topic コマンドを使用して、トピックに割り当てる名前を指定します。

```
$ aws sns create-topic --name my-topic
{
    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic"
}
```

レスポンスの TopicArn を書き留めます。これは、後でメッセージを発行するために使用します。

## トピックへのサブスクライブ

トピックをサブスクライブするには、sns subscribe コマンドを使用します。

次の例では、email プロトコルと notification-endpoint の E メールアドレスを指定します。

```
$ aws sns subscribe --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic --
protocol email --notification-endpoint saanvi@example.com
{
    "SubscriptionArn": "pending confirmation"
}
```

AWS は、subscribe コマンドで指定したアドレスに E メールで確認メッセージを送信します。E メールメッセージには、次のようなテキストが含まれています。

```
You have chosen to subscribe to the topic:
arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic
To confirm this subscription, click or visit the following link (If this was in error
 no action is necessary):
Confirm subscription
```

受信者が サブスクリプションを確認 リンクをクリックすると、受信者のブラウザに次のような情報を含んだ通知メッセージが表示されます。

```
Subscription confirmed!
```

```
You have subscribed saanvi@example.com to the topic:my-topic.

Your subscription's id is:
arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic:1328f057-de93-4c15-512e-8bb22EXAMPLE

If it was not your intention to subscribe, click here to unsubscribe.
```

## トピックへの発行

トピックのすべての受信者にメッセージを送信するには、sns publish コマンドを使用します。

次の例は、「Hello World!」というメッセージを 指定されたトピックのサブスクライバー全員に送信します。

```
$ aws sns publish --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic --
message "Hello World!"
{
    "MessageId": "4e41661d-5eec-5ddf-8dab-2c867EXAMPLE"
}
```

この例では、AWS が「Hello World!」というテキストが含まれる E メールメッセージを saanvi@example.com に送信します。

## トピックからサブスクリプションを解除する

トピックのサブスクリプションを解除し、そのトピックに発行されたメッセージの受信を停止するには、sns unsubscribe コマンドを使用して、購読を解除するトピックの ARN を指定します。

```
$ aws sns unsubscribe --subscription-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-
topic:1328f057-de93-4c15-512e-8bb22EXAMPLE
```

サブスクリプションが正常に解除されたことを確認するには、sns list-subscriptions コマンドを使用して、ARN がリストに表示されなくなったことを確認します。

```
$ aws sns list-subscriptions
```

## トピックの削除

トピックを削除するには、sns delete-topic コマンドを実行します。

```
$ aws sns delete-topic --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic
```

AWS によってトピックが正常に削除されたことを確認するには、sns list-topics コマンドを使用して、トピックがリストに表示されなくなったことを確認します。

```
$ aws sns list-topics
```

# AWS CLI コマンドの例

このトピックのコードサンプルは、AWS Command Line Interface を AWS と共に使用する方法を示しています。

基本 は、重要なオペレーションをサービス内で実行する方法を示すコード例です。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

シナリオは、1 つのサービス内から、または他の AWS のサービスと組み合わせて複数の関数を呼び出し、特定のタスクを実行する方法を示すコード例です。

一部のサービスには、サービス固有のライブラリや関数の活用方法を示す追加のカテゴリ例が含まれています。

サービス

- AWS CLI を使用した ACM の例
- AWS CLI を使用した API Gateway の例
- AWS CLI を使用した API Gateway HTTP と WebSocket API の例
- AWS CLI を使用した API Gateway Management API の例
- AWS CLI を使用した App Mesh の例
- AWS CLI を使用した App Runner の例
- AWS AppConfig examples using AWS CLI
- AWS CLI を使用した Application Auto Scaling の例
- AWS CLI を使用した Application Discovery Service の例
- AWS CLI を使用した Application Signals の例

- AWS CLI を使用した AppRegistry の例
- AWS CLI を使用した Athena の例
- AWS CLI を使用した自動スケーリングの例
- AWS CLI を使用した自動スケーリングプランの例
- AWS Backup examples using AWS CLI
- AWS Batch examples using AWS CLI
- AWS Budgets examples using AWS CLI
- AWS CLI を使用した Amazon Chime の例
- AWS CLI を使用した Cloud Control API の例
- AWS Cloud Map examples using AWS CLI
- AWS Cloud9 examples using AWS CLI
- CloudFormation examples using AWS CLI
- AWS CLI を使用した CloudFront の例
- AWS CLI を使用した Amazon CloudSearch の例
- AWS CLI を使用した CloudTrail の例
- AWS CLI を使用した CloudWatch の例
- AWS CLI を使う CloudWatch Logs の例
- AWS CLI を使用した CloudWatch Network Monitoring の例
- AWS CLI を使用した CloudWatch Observability Access Monitor の例
- AWS CLI を使用した CloudWatch Observability Admin の例
- AWS CLI を使用した CloudWatch Synthetics の例
- AWS CLI を使用した CodeArtifact の例
- AWS CLI を使用した CodeBuild の例
- AWS CLI を使用した CodeCommit の例
- AWS CLI を使用した CodeDeploy の例
- AWS CLI を使用した CodeGuru Reviewer の例
- AWS CLI を使用した CodePipeline の例
- AWS CLI を使用した AWS CodeStar Notifications の例
- AWS CLI を使用した CodeConnections の例

- AWS CLI を使用した Amazon Cognito ID の例
- AWS CLI を使用する Amazon Cognito ID プロバイダーの例
- AWS CLI を使用する Amazon Comprehend の例
- AWS CLI を使用した Amazon Comprehend Medical の例
- AWS Config examples using AWS CLI
- AWS CLI を使用した Amazon Connect の例
- AWS Cost and Usage Report examples using AWS CLI
- AWS CLI を使用した Cost Explorer Service の例
- AWS CLI を使用した Firehose の例
- AWS CLI を使用した Amazon Data Lifecycle Manager の例
- AWS Data Pipeline examples using AWS CLI
- AWS CLI を使用した DataSync の例
- AWS CLI を使用した DAX の例
- AWS CLI を使用した Detective の例
- AWS CLI を使用した Device Farm の例
- Direct Connect examples using AWS CLI
- Directory Service examples using AWS CLI
- AWS CLI での Directory Service Data の使用例
- AWS DMS examples using AWS CLI
- AWS CLI を使用した Amazon DocumentDB の例
- AWS CLI を使用する DynamoDB の例
- AWS CLI を使用した DynamoDB の例
- AWS CLI を使用する Amazon EC2 の例
- AWS CLI を使用した Amazon EC2 Instance Connect の例
- AWS CLI を使用した Amazon ECR の例
- AWS CLI を使用した Amazon ECR パブリックの例
- AWS CLI を使用する Amazon ECS の例
- AWS CLI を使用した Amazon EFS の例
- AWS CLI を使用した Amazon EKS の例
- AWS CLI を使用した Elastic Beanstalk の例

- Elastic Load Balancing - AWS CLI を使用したバージョン 1 の例
- Elastic Load Balancing - AWS CLI を使用したバージョン 2 の例
- AWS CLI を使用した ElastiCache の例
- AWS CLI を使用した MediaStore の例
- AWS CLI を使用した Amazon EMR の例
- AWS CLI を使用した Amazon EMR on EKS の例
- AWS CLI を使用した EventBridge の例
- AWS CLI を使用した EventBridge Pipes の例
- Firewall Manager examples using AWS CLI
- AWS FIS examples using AWS CLI
- AWS CLI を使用する Amazon GameLift サーバーの例
- AWS CLI を使用する Amazon Glacier の例
- Global Accelerator examples using AWS CLI
- AWS Glue examples using AWS CLI
- AWS CLI を使用した GuardDuty の例
- AWS Health examples using AWS CLI
- AWS CLI を使用した HealthImaging の例
- AWS CLI を使用した HealthLake の例
- AWS CLI を使用した HealthOmics の例
- AWS CLI を使用した IAM の例
- AWS CLI を使用した IAM Access Analyzer の例
- AWS CLI を使用した Image Builder の例
- AWS CLI を使用した Incident Manager の例
- AWS CLI を使用した Incident Manager Contacts の例
- AWS CLI を使用した Amazon Inspector の例
- AWS IoT examples using AWS CLI
- Device Advisor examples using AWS CLI
- AWS IoT data examples using AWS CLI
- AWS IoT Events examples using AWS CLI
- AWS IoT Events-Data examples using AWS CLI

- AWS IoT Greengrass examples using AWS CLI
- AWS IoT Greengrass V2 examples using AWS CLI
- AWS IoT ジョブ SDK リリース examples using AWS CLI
- AWS IoT SiteWise examples using AWS CLI
- AWS IoT Things Graph examples using AWS CLI
- AWS IoT Wireless examples using AWS CLI
- Amazon IVS examples using AWS CLI
- Amazon IVS Chat examples using AWS CLI
- Amazon IVS Real-Time Streaming examples using AWS CLI
- Amazon Kendra examples using AWS CLI
- AWS CLI を使用する Kinesis の例
- AWS KMS examples using AWS CLI
- AWS CLI を使用した Lake Formation の例
- AWS CLI を使った Lambda の例
- AWS CLI を使用した License Manager の例
- Lightsail examples using AWS CLI
- AWS CLI を使用した Macie の例
- AWS CLI を使用した Amazon Managed Grafana の例
- AWS CLI を使用した MediaConnect の例
- AWS CLI を使用する MediaConvertの例
- AWS CLI を使用した MediaLive の例
- AWS CLI を使用した MediaPackage の例
- AWS CLI を使用した MediaPackage VOD の例
- AWS CLI を使用した MediaStore Data Plane の例
- AWS CLI を使用した MediaTailor の例
- AWS CLI を使用した MemoryDB の例
- Amazon MSK examples using AWS CLI
- AWS CLI を使用した Network Flow Monitor の例
- AWS CLI を使用した Network Manager の例
- AWS CLI を使用した OpenSearch Service の例

- AWS CLI を使用する組織の例
- AWS Outposts examples using AWS CLI
- AWS Payment Cryptography examples using AWS CLI
- AWS CLI を使用した AWS Payment Cryptography Data Plane の例
- AWS CLI を使用した Amazon Pinpoint の例
- AWS CLI を使用する Amazon Polly の例
- AWS の料金表 examples using AWS CLI
- AWS Private CA examples using AWS CLI
- AWS Proton examples using AWS CLI
- AWS CLI を使用する Amazon RDS の例
- AWS CLI を使用した Amazon RDS Data Service の例
- AWS CLI を使用した Amazon RDS Performance Insights の例
- Amazon Redshift examples using AWS CLI
- AWS CLI を使用した Amazon Rekognition の例
- AWS RAM examples using AWS CLI
- Resource Explorer examples using AWS CLI
- Resource Groups examples using AWS CLI
- Resource Groups Tagging API examples using AWS CLI
- AWS CLI を使用した Route 53 の例
- AWS CLI を使用する Route 53 のドメイン登録例
- AWS CLI を使用した Route 53 プロファイルの例
- AWS CLI を使用した Route 53 Resolver の例
- AWS CLI を使用する Amazon S3 の例
- AWS CLI を使用した Amazon S3 Control の例
- AWS CLI を使用する Secrets Manager の例
- AWS CLI を使用した Security Hub CSPM の例
- AWS CLI を使用した Security Lake の例
- AWS Serverless Application Repository examples using AWS CLI
- Service Catalog examples using AWS CLI
- AWS CLI を使用した Service Quotas の例

- AWS CLI を使用する Amazon SES の例
- AWS CLI を使用した Shield の例
- AWS CLI を使用した Signer の例
- AWS CLI を使用した Snowball Edge の例
- AWS CLI を使用する Amazon SNS の例
- AWS CLI を使用する Amazon SQS の例
- AWS CLI を使用した Storage Gateway の例
- AWS STS examples using AWS CLI
- サポート examples using AWS CLI
- AWS CLI を使用した Amazon SWF の例
- AWS CLI を使用した Systems Manager の例
- AWS CLI を使用した Amazon Textract の例
- AWS CLI を使用する Amazon Transcribeの例
- AWS CLI を使用する Amazon Translate の例
- Trusted Advisor examples using AWS CLI
- Verified Permissions examples using AWS CLI
- VPC Lattice examples using AWS CLI
- AWS WAF Classic examples using AWS CLI
- AWS WAF Classic Regional examples using AWS CLI
- AWS WAFV2 examples using AWS CLI
- AWS CLI を使った WorkDocs の例
- AWS CLI を使用した Amazon WorkMail の例
- AWS CLI を使用した Amazon WorkMail メッセージフローの例
- AWS CLI を使用した WorkSpaces の例
- AWS CLI を使用した X-Ray の例

## AWS CLI を使用した ACM の例

次のコード例は、ACM で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### `add-tags-to-certificate`

次の例では、`add-tags-to-certificate` を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

既存の ACM 証明書にタグを追加する方法

次の `add-tags-to-certificate` コマンドは、指定された証明書に 2 つのタグを追加します。複数のタグは空白で区切ります。

```
aws acm add-tags-to-certificate --certificate-
arn arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012 --
tags Key=Admin,Value=Alice Key=Purpose,Value=Website
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「AddTagsToCertificate」を参照してください。

### `delete-certificate`

次の例では、`delete-certificate` を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

アカウントから ACM 証明書を削除する方法

次の `delete-certificate` コマンドは、指定した ARN の証明書を削除します。

```
aws acm delete-certificate --certificate-
arn arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteCertificate」を参照してください。

### describe-certificate

次の例では、describe-certificate を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

ACM 証明書に含まれるフィールドを取得する方法

次の describe-certificate コマンドは、指定した ARN の証明書のすべてのフィールドを取得します。

```
aws acm describe-certificate --certificate-
arn arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012
```

以下のような出力が表示されます。

```
{
  "Certificate": {
    "CertificateArn":
 "arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "CreatedAt": 1446835267.0,
    "DomainName": "www.example.com",
    "DomainValidationOptions": [
      {
        "DomainName": "www.example.com",
        "ValidationDomain": "www.example.com",
        "ValidationEmails": [
          "hostmaster@example.com",
          "admin@example.com",
          "owner@example.com.whoisprivacyservice.org",
          "tech@example.com.whoisprivacyservice.org",
          "admin@example.com.whoisprivacyservice.org",
          "postmaster@example.com",
          "webmaster@example.com",
          "administrator@example.com"
        ]
```

```
      },
      {
        "DomainName": "www.example.net",
        "ValidationDomain": "www.example.net",
        "ValidationEmails": [
          "postmaster@example.net",
          "admin@example.net",
          "owner@example.net.whoisprivacyservice.org",
          "tech@example.net.whoisprivacyservice.org",
          "admin@example.net.whoisprivacyservice.org",
          "hostmaster@example.net",
          "administrator@example.net",
          "webmaster@example.net"
        ]
      }
    ],
    "InUseBy": [],
    "IssuedAt": 1446835815.0,
    "Issuer": "Amazon",
    "KeyAlgorithm": "RSA-2048",
    "NotAfter": 1478433600.0,
    "NotBefore": 1446768000.0,
    "Serial": "0f:ac:b0:a3:8d:ea:65:52:2d:7d:01:3a:39:36:db:d6",
    "SignatureAlgorithm": "SHA256WITHRSA",
    "Status": "ISSUED",
    "Subject": "CN=www.example.com",
    "SubjectAlternativeNames": [
      "www.example.com",
      "www.example.net"
    ]
  }
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeCertificate」を参照してください。

### `export-certificate`

次の例では、`export-certificate` を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

プライベート CA によって発行されたプライベート証明書をエクスポートする方法

次の export-certificate のコマンドは、プライベート証明書、証明書チェーン、プライベートキーをディスプレイにエクスポートします。

```
aws acm export-certificate --certificate-
arn arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012 --
passphrase file://path-to-passphrase-file
```

証明書、チェーン、プライベートキーをローカルファイルにエクスポートするには、次のコマンドを使用します。

```
aws acm export-certificate --certificate-
arn arn:aws:acm:region:sccount:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012 --
passphrase file://path-to-passphrase-file > c:\temp\export.txt
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ExportCertificate」を参照してください。

### get-certificate

次の例では、get-certificate を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

ACM 証明書を取得する方法

次の get-certificate のコマンドは、指定された ARN およびチェーンの証明書を取得します。

```
aws acm get-certificate --certificate-
arn arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012
```

以下のような出力が表示されます。

```
{
  "Certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
```

```
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----",

  "CertificateChain": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----",
"-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----",
"-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
```

```
VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetCertificate」を参照してください。

### import-certificate

次の例では、import-certificate を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

ACM に証明書をインポートする方法

以下の import-certificate コマンドは、ACM に証明書をインポートします。ファイル名を使用するファイル名で置き換えます。

```
aws acm import-certificate --certificate file://Certificate.pem --certificate-
chain file://CertificateChain.pem --private-key file://PrivateKey.pem
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ImportCertificate」を参照してください。

### list-certificates

次の例では、list-certificates を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

AWS アカウントの ACM 証明書を一覧表示する方法

次の list-certificates コマンドは、アカウント内の証明書の ARN を一覧表示します。

```
aws acm list-certificates
```

このコマンドを処理すると、次のような出力が生成されます。

```
{
    "CertificateSummaryList": [
        {
            "CertificateArn":
 "arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012",
            "DomainName": "www.example.com"
        },
        {
            "CertificateArn": "arn:aws:acm:region:account:certificate/aaaaaaaa-bbbb-
cccc-dddd-eeeeeeeeeeee",
            "DomainName": "www.example.net"
        }
    ]
}
```

list-certificates を呼び出すたびに表示される証明書の数を指定できます。例えば、証明書が 4 つあって一度に 2 つまでを表示する場合は、次の例のように max-items 引数を 2 に設定します。

```
aws acm list-certificates --max-items 2
```

2 つの証明書 ARN と NextToken 値が表示されます。

```
"CertificateSummaryList": [
  {
    "CertificateArn": "arn:aws:acm:region:account: \
            certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "DomainName": "www.example.com"
  },
  {
    "CertificateArn": "arn:aws:acm:region:account: \
```

```
            certificate/aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee",
    "DomainName": "www.example.net"
  }
  ],
    "NextToken": "9f4d9f69-275a-41fe-b58e-2b837bd9ba48"
```

アカウント内の次の 2 つの証明書を表示するには、次の呼び出しで NextToken 値を設定します。

```
aws acm list-certificates --max-items 2 --next-token 9f4d9f69-275a-41fe-
b58e-2b837bd9ba48
```

certificate-statuses 引数を使用して出力をフィルタリングできます。以下のコマンドは、PENDING_VALIDATION ステータスの証明書を表示します。

```
aws acm list-certificates --certificate-statuses PENDING_VALIDATION
```

また、includes 引数を使用して出力をフィルタリングすることもできます。次のコマンドは、以下のプロパティでフィルタリングされた証明書を表示します。表示される証明書:

```
- Specify that the RSA algorithm and a 2048 bit key are used to generate key pairs.
- Contain a Key Usage extension that specifies that the certificates can be used to
 create digital signatures.
- Contain an Extended Key Usage extension that specifies that the certificates can
 be used for code signing.

aws acm list-certificates --max-items 10 --includes
 extendedKeyUsage=CODE_SIGNING,keyUsage=DIGITAL_SIGNATURE,keyTypes=RSA_2048
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListCertificates」を参照してください。

### list-tags-for-certificate

次の例では、list-tags-for-certificate を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

ACM 証明書に適用されたタグを一覧表示する方法

次の list-tags-for-certificate コマンドは、アカウント内の証明書に適用されたタグを一覧表示します。

```
aws acm list-tags-for-certificate --certificate-
arn arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012
```

このコマンドを処理すると、次のような出力が生成されます。

```
{
  "Tags": [
      {
          "Value": "Website",
          "Key": "Purpose"
      },
      {
          "Value": "Alice",
          "Key": "Admin"
      }
  ]
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListTagsForCertificate」を参照してください。

### remove-tags-from-certificate

次の例では、remove-tags-from-certificate を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

ACM 証明書からタグを削除する方法

次の remove-tags-from-certificate のコマンドは、指定された証明書から 2 つのタグを削除します。複数のタグは空白で区切ります。

```
aws acm remove-tags-from-certificate --certificate-
arn arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012 --
tags Key=Admin,Value=Alice Key=Purpose,Value=Website
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemoveTagsFromCertificate」を参照してください。

### request-certificate

次の例では、request-certificate を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

新しい ACM 証明書をリクエストする方法

次の request-certificate コマンドは、DNS 検証を使用して www.example.com ドメインの新しい証明書をリクエストします。

```
aws acm request-certificate --domain-name www.example.com --validation-method DNS
```

べき等性トークンを入力して、request-certificate への呼び出しを区別できます。

```
aws acm request-certificate --domain-name www.example.com --validation-method DNS --
idempotency-token 91adc45q
```

サブジェクトの代替名を 1 つ以上入力して、複数の Apex ドメインを保護する証明書をリクエストできます。

```
aws acm request-certificate --domain-name example.com --validation-method DNS --
idempotency-token 91adc45q --subject-alternative-names www.example.net
```

ウェブサイトへのアクセスに使用できる代替名を入力することもできます。

```
aws acm request-certificate --domain-name example.com --validation-method DNS --
idempotency-token 91adc45q --subject-alternative-names www.example.com
```

アスタリスク (*) をワイルドカードとして使用して、同じドメイン内の複数のサブドメインの証明書を作成できます。

```
aws acm request-certificate --domain-name example.com --validation-method DNS --
idempotency-token 91adc45q --subject-alternative-names *.example.com
```

複数の代替名を入力することもできます。

```
aws acm request-certificate --domain-name example.com --validation-method DNS --
subject-alternative-names b.example.com c.example.com d.example.com
```

検証に E メールを使用している場合は、ドメイン検証オプションを入力して、検証 E メールの送信先ドメインを指定できます。

```
aws acm request-certificate --domain-name example.com --validation-
method EMAIL --subject-alternative-names www.example.com --domain-validation-
options DomainName=example.com,ValidationDomain=example.com
```

次のコマンドは、新しい証明書をリクエストしたときに、証明書の透明性ロギングをオプトアウトします。

```
aws acm request-certificate --domain-name www.example.com --validation-method DNS --
options CertificateTransparencyLoggingPreference=DISABLED --idempotency-token 184627
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RequestCertificate」を参照してください。

### resend-validation-email

次の例では、resend-validation-email を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

ACM 証明書リクエストの検証 E メールを再送信する方法

次の resend-validation-email コマンドは、Amazon 認証機関に検証 E メールを適切なアドレスに送信するように指示します。

```
aws acm resend-validation-email --certificate-
arn arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012 --
domain www.example.com --validation-domain example.com
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ResendValidationEmail」を参照してください。

### update-certificate-options

次の例では、update-certificate-options を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

証明書オプションを更新する方法

次の update-certificate-options のコマンドは、証明書の透明性ロギングからオプトアウトします。

```
aws acm update-certificate-options --certificate-
arn arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012 --
options CertificateTransparencyLoggingPreference=DISABLED
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateCertificateOptions」を参照してください。

## AWS CLI を使用した API Gateway の例

次のコードサンプルは、API Gateway で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### create-api-key

次のコード例では、create-api-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存の API とステージで有効になっている API キーを作成する方法

コマンド:

```
aws apigateway create-api-key --name 'Dev API Key' --description 'Used for
 development' --enabled --stage-keys restApiId='a1b2c3d4e5',stageName='dev'
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateApiKey」を参照してください。

### create-authorizer

次のコード例では、create-authorizer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: API のトークンベースの API Gateway Custom Authorizer を作成する方法

次の create-authorizer の例では、トークンベースのオーソライザーを作成します。

```
aws apigateway create-authorizer \
    --rest-api-id 1234123412 \
    --name 'First_Token_Custom_Authorizer' \
    --type TOKEN \
    --authorizer-uri 'arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-west-2:123412341234:function:customAuthFunction/invocations' \
    --identity-source 'method.request.header.Authorization' \
    --authorizer-result-ttl-in-seconds 300
```

出力:

```
{
    "authType": "custom",
    "name": "First_Token_Custom_Authorizer",
    "authorizerUri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-west-2:123412341234:function:customAuthFunction/invocations",
    "authorizerResultTtlInSeconds": 300,
    "identitySource": "method.request.header.Authorization",
    "type": "TOKEN",
    "id": "z40xj0"
}
```

例 2: API の Cognito ユーザープールベースの API Gateway Custom Authorizer を作成する方法

次の create-authorizer の例では、Cognito ユーザープールベースの API Gateway Custom Authorizer を作成します。

```
aws apigateway create-authorizer \
    --rest-api-id 1234123412 \
```

```
    --name 'First_Cognito_Custom_Authorizer' \
    --type COGNITO_USER_POOLS \
    --provider-arns 'arn:aws:cognito-idp:us-east-1:123412341234:userpool/us-
east-1_aWcZeQbuD' \
    --identity-source 'method.request.header.Authorization'
```

出力:

```
{
    "authType": "cognito_user_pools",
    "identitySource": "method.request.header.Authorization",
    "name": "First_Cognito_Custom_Authorizer",
    "providerARNs": [
        "arn:aws:cognito-idp:us-east-1:342398297714:userpool/us-east-1_qWbZzQhzE"
    ],
    "type": "COGNITO_USER_POOLS",
    "id": "5yid1t"
}
```

例 3: API のリクエストベースの API Gateway Custom Authorizer を作成する方法

次の `create-authorizer` の例では、リクエストベースのオーソライザーを作成します。

```
aws apigateway create-authorizer \
    --rest-api-id 1234123412 \
    --name 'First_Request_Custom_Authorizer' \
    --type REQUEST \
    --authorizer-uri 'arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-west-2:123412341234:function:customAuthFunction/invocations' \
    --identity-source 'method.request.header.Authorization,context.accountId' \
    --authorizer-result-ttl-in-seconds 300
```

出力:

```
{
    "id": "z40xj0",
    "name": "First_Request_Custom_Authorizer",
    "type": "REQUEST",
    "authType": "custom",
    "authorizerUri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-west-2:123412341234:function:customAuthFunction/invocations",
    "identitySource": "method.request.header.Authorization,context.accountId",
```

```
    "authorizerResultTtlInSeconds": 300
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateAuthorizer」を参照してください。

### create-base-path-mapping

次のコード例では、create-base-path-mapping を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムドメイン名のベースパスマッピングを取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway create-base-path-mapping --domain-name subdomain.domain.tld --rest-api-id 1234123412 --stage prod --base-path v1
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateBasePathMapping」を参照してください。

### create-deployment

次のコード例では、create-deployment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

API に設定したリソースを新しいステージにデプロイする方法

コマンド:

```
aws apigateway create-deployment --rest-api-id 1234123412 --stage-name dev --stage-description 'Development Stage' --description 'First deployment to the dev stage'
```

API に設定したリソースを既存のステージにデプロイする方法

コマンド:

```
aws apigateway create-deployment --rest-api-id 1234123412 --stage-name dev --description 'Second deployment to the dev stage'
```

ステージ変数を使用して、API に設定したリソースを既存のステージにデプロイする方法

aws apigateway create-deployment --rest-api-id 1234123412 --stage-name dev --description 'Third deployment to the dev stage' --variables key='value',otherKey='otherValue'

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateDeployment」を参照してください。

### create-domain-name-access-association

次のコード例は、create-domain-name-access-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメイン名アクセスの関連付けを作成するには

次の create-domain-name-access-association の例では、プライベートカスタムドメイン名と VPC エンドポイントとの間にドメイン名アクセスの関連付けを作成します。

```
aws apigateway create-domain-name-access-association \
    --domain-name-arn arn:aws:apigateway:us-west-2:111122223333:/domainnames/
my.private.domain.tld+abcd1234 \
    --access-association-source vpce-abcd1234efg \
    --access-association-source-type VPCE
```

出力:

```
{
    "domainNameAccessAssociationArn": "arn:aws:apigateway:us-west-2:012345678910:/
domainnameaccessassociations/domainname/my.private.domain.tld/vpcesource/vpce-
abcd1234efg
    "accessAssociationSource": "vpce-abcd1234efg",
    "accessAssociationSourceType": "VPCE",
    "domainNameArn" : "arn:aws:apigateway:us-west-2:111122223333:/domainnames/
private.example.com+abcd1234"
}
```

詳細については、Amazon API Gateway デベロッパーガイドの「API Gateway でのプライベート API 用のカスタムドメイン名」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateDomainNameAccessAssociation」を参照してください。

### create-domain-name

次のコード例は、create-domain-name を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: パブリックカスタムドメイン名を作成するには

次の create-domain-name の例では、パブリックカスタムドメイン名を作成します。

```
aws apigateway create-domain-name \
    --domain-name 'my.domain.tld' \
    --certificate-name 'my.domain.tld cert'\
    --certificate-arn 'arn:aws:acm:us-east-1:012345678910:certificate/fb1b9770-
a305-495d-aefb-27e5e101ff3'
```

出力:

```
{
    "domainName": "my.domain.tld",
    "certificateName": "my.domain.tld cert",
    "certificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:012345678910:certificate/fb1b9770-
a305-495d-aefb-27e5e101ff3",
    "certificateUploadDate": "2024-10-08T11:29:49-07:00",
    "distributionDomainName": "abcd1234.cloudfront.net",
    "distributionHostedZoneId": "Z2FDTNDATAQYW2",
    "endpointConfiguration": {
        "types": [
            "EDGE"
        ]
    },
    "domainNameStatus": "AVAILABLE",
    "securityPolicy": "TLS_1_2"
}
```

詳細については、Amazon API Gateway デベロッパーガイドの「API Gateway でのパブリック REST API 用のカスタムドメイン名」を参照してください。

例 2: プライベートカスタムドメイン名を作成するには

次の create-domain-name の例では、プライベートカスタムドメイン名を作成します。

```
aws apigateway create-domain-name \
    --domain-name 'my.private.domain.tld' \
    --certificate-name 'my.domain.tld cert' \
    --certificate-arn 'arn:aws:acm:us-east-1:012345678910:certificate/fb1b9770-
a305-495d-aefb-27e5e101ff3' \
    --endpoint-configuration '{"types": ["PRIVATE"]}' \
    --security-policy 'TLS_1_2' \
    --policy file://policy.json
```

policy.json の内容:

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": "*",
            "Action": "execute-api:Invoke",
            "Resource": [
                "execute-api:/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Deny",
            "Principal": "*",
            "Action": "execute-api:Invoke",
            "Resource": [
                "execute-api:/*"
            ],
            "Condition" : {
                "StringNotEquals": {
                    "aws:SourceVpce": "vpce-abcd1234efg"
                }
            }
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
```

```
    "domainName": "my.private.domain.tld",
    "domainNameId": "abcd1234",
    "domainNameArn": "arn:aws:apigateway:us-east-1:012345678910:/domainnames/
my.private.domain.tld+abcd1234",
    "certificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:012345678910:certificate/fb1b9770-
a305-495d-aefb-27e5e101ff3",
    "certificateUploadDate": "2024-09-10T10:31:20-07:00",
    "endpointConfiguration": {
        "types": [
            "PRIVATE"
        ]
    },
    "domainNameStatus": "AVAILABLE",
    "securityPolicy": "TLS_1_2",
    "policy": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":
\"Allow\",\"Principal\":\"*\",\"Action\":\"execute-api:Invoke\",\"Resource\":
\"arn:aws:execute-api:us-east-1:012345678910:/domainnames/my.private.domain.tld
+abcd1234\"},{\"Effect\":\"Deny\",\"Principal\":\"*\",\"Action\":\"execute-
api:Invoke\",\"Resource\":\"arn:aws:execute-api:us-east-1:012345678910:/domainnames/
my.private.domain.tld+abcd1234\",\"Condition\":{\"StringNotEquals\":{\"aws:SourceVpc
\":\"vpc-1a2b3c4d\"}}}]}"
}
```

詳細については、Amazon API Gateway デベロッパーガイドの「API Gateway でのパブリック REST API 用のカスタムドメイン名」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDomainName」を参照してください。

### create-model

次のコード例では、create-model を使用する方法を示しています。

AWS CLI

API 用のモデルを作成する方法

コマンド:

```
aws apigateway create-model --rest-api-id 1234123412 --name 'firstModel' --
description 'The First Model' --content-type 'application/json'  --schema
 '{ "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#", "title": "firstModel",
```

```
 "type": "object", "properties": { "firstProperty" : { "type": "object",
 "properties": { "key": { "type": "string" } } } } }'
```

出力:

```
{
    "contentType": "application/json",
    "description": "The First Model",
    "name": "firstModel",
    "id": "2rzg0l",
    "schema": "{ \"$schema\": \"http://json-schema.org/draft-04/schema#\", \"title
\": \"firstModel\", \"type\": \"object\", \"properties\": { \"firstProperty
\" : { \"type\": \"object\", \"properties\": { \"key\": { \"type\": \"string
\" } } } } }"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateModel」を参照してください。

### create-resource

次のコード例では、create-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

API でリソースを作成する方法

コマンド:

```
aws apigateway create-resource --rest-api-id 1234123412 --parent-id a1b2c3 --path-
part 'new-resource'
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateResource」を参照してください。

### create-rest-api

次のコード例では、create-rest-api を使用する方法を示しています。

AWS CLI

API を作成する方法

コマンド:

```
aws apigateway create-rest-api --name 'My First API' --description 'This is my first
 API'
```

既存の API から複製 API を作成する方法

コマンド:

```
aws apigateway create-rest-api --name 'Copy of My First API' --description 'This is
 a copy of my first API' --clone-from 1234123412
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateRestApi」を参照してください。

### create-stage

次のコード例では、create-stage を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存のデプロイを含む API にステージを作成する方法

コマンド:

```
aws apigateway create-stage --rest-api-id 1234123412 --stage-name 'dev' --
description 'Development stage' --deployment-id a1b2c3
```

既存のデプロイとカスタムステージ変数を含む API でステージを作成する方法

コマンド:

```
aws apigateway create-stage --rest-api-id 1234123412 --stage-name 'dev'
 --description 'Development stage' --deployment-id a1b2c3 --variables
 key='value',otherKey='otherValue'
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateStage」を参照してください。

### create-usage-plan-key

次のコード例では、create-usage-plan-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存の API キーを使用量プランに関連付ける

コマンド:

```
aws apigateway create-usage-plan-key --usage-plan-id a1b2c3 --key-type "API_KEY" --
key-id 4vq3yryqm5
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateUsagePlanKey」を参照してください。

### create-usage-plan

次のコード例では、create-usage-plan を使用する方法を示しています。

AWS CLI

月の初めにリセットされるスロットルとクォータの制限を使用して使用量プランを作成する方法

コマンド:

```
aws apigateway create-usage-plan --name "New Usage Plan" --description "A new usage
 plan" --throttle burstLimit=10,rateLimit=5 --quota limit=500,offset=0,period=MONTH
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateUsagePlan」を参照してください。

### delete-api-key

次のコード例では、delete-api-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

API キーを削除する方法

コマンド:

```
aws apigateway delete-api-key --api-key 8bklk8bl1k3sB38D9B3l0enyWT8c09B30lkq0blk
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteApiKey」を参照してください。

### delete-authorizer

次のコード例では、delete-authorizer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

API でカスタムオーソライザーを削除する方法

コマンド:

```
aws apigateway delete-authorizer --rest-api-id 1234123412 --authorizer-id 7gkfbo
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAuthorizer」を参照してください。

### delete-base-path-mapping

次のコード例では、delete-base-path-mapping を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムドメイン名のベースパスマッピングを削除する方法

コマンド:

```
aws apigateway delete-base-path-mapping --domain-name 'api.domain.tld' --base-path
 'dev'
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteBasePathMapping」を参照してください。

### delete-client-certificate

次のコード例では、delete-client-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クライアント証明書を削除する方法

コマンド:

```
aws apigateway delete-client-certificate --client-certificate-id a1b2c3
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteClientCertificate」を参照してください。

### delete-deployment

次のコード例では、delete-deployment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

API のデプロイを削除する方法

コマンド:

```
aws apigateway delete-deployment --rest-api-id 1234123412 --deployment-id a1b2c3
```

- API の詳細については、 コマンドリファレンスAWS CLIの「DeleteDeployment」を参照してください。

### delete-domain-name-access-association

次のコード例は、delete-domain-name-access-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメイン名アクセスの関連付けを削除するには

次の delete-domain-name-access-association の例では、プライベートカスタムドメイン名と VPC エンドポイントとの間のドメイン名アクセスの関連付けを削除します。

```
aws apigateway delete-domain-name-access-association \
```

```
    --domain-name-access-association-arn arn:aws:apigateway:us-west-2:012345678910:/
domainnameaccessassociations/domainname/my.private.domain.tld/vpcesource/vpce-
abcd1234efg
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon API Gateway デベロッパーガイドの「API Gateway でのプライベート API 用のカスタムドメイン名」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteDomainNameAccessAssociation」を参照してください。

### delete-domain-name

次のコード例は、delete-domain-name を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムドメイン名を削除する方法

コマンド:

```
aws apigateway delete-domain-name --domain-name 'api.domain.tld'
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDomainName」を参照してください。

### delete-integration-response

次のコード例では、delete-integration-response を使用する方法を示しています。

AWS CLI

API で特定のリソース、メソッド、ステータスコードの統合レスポンスを削除する方法

コマンド:

```
aws apigateway delete-integration-response --rest-api-id 1234123412 --resource-
id a1b2c3 --http-method GET --status-code 200
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteIntegrationResponse」を参照してください。

### delete-integration

次のコード例では、delete-integration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

API で特定のリソースとメソッドの統合を削除する方法

コマンド:

```
aws apigateway delete-integration --rest-api-id 1234123412 --resource-id a1b2c3 --
http-method GET
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteIntegration」を参照してください。

### delete-method-response

次のコード例では、delete-method-response を使用する方法を示しています。

AWS CLI

API で特定のリソース、メソッド、ステータスコードのメソッドレスポンスを削除する方法

コマンド:

```
aws apigateway delete-method-response --rest-api-id 1234123412 --resource-id a1b2c3
 --http-method GET --status-code 200
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteMethodResponse」を参照してください。

### delete-method

次のコード例では、delete-method を使用する方法を示しています。

AWS CLI

API で特定のリソースのメソッドを削除する方法

コマンド:

```
aws apigateway delete-method --rest-api-id 1234123412 --resource-id a1b2c3 --http-
method GET
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteMethod」を参照してください。

### delete-model

次のコード例では、delete-model を使用する方法を示しています。

AWS CLI

特定の API でモデルを削除する方法

コマンド:

```
aws apigateway delete-model --rest-api-id 1234123412 --model-name 'customModel'
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteModel」を参照してください。

### delete-resource

次のコード例では、delete-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

API でリソースを削除する方法

コマンド:

```
aws apigateway delete-resource --rest-api-id 1234123412 --resource-id a1b2c3
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteResource」を参照してください。

### delete-rest-api

次のコード例では、delete-rest-api を使用する方法を示しています。

AWS CLI

API を削除する方法

コマンド:

```
aws apigateway delete-rest-api --rest-api-id 1234123412
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteRestApi」を参照してください。

### delete-stage

次のコード例では、delete-stage を使用する方法を示しています。

AWS CLI

API でインスタンスを削除する方法

コマンド:

```
aws apigateway delete-stage --rest-api-id 1234123412 --stage-name 'dev'
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteStage」を参照してください。

### delete-usage-plan-key

次のコード例では、delete-usage-plan-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用量プランから API キーを削除する方法

コマンド:

```
aws apigateway delete-usage-plan-key --usage-plan-id a1b2c3 --key-
id 1NbjQzMReAkeEQPNAW8r3dXsU2rDD7fc7f2Sipnu
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteUsagePlanKey」を参照してください。

### delete-usage-plan

次のコード例では、delete-usage-plan を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用量プランを削除する方法

コマンド:

```
aws apigateway delete-usage-plan --usage-plan-id a1b2c3
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteUsagePlan」を参照してください。

### flush-stage-authorizers-cache

次のコード例では、flush-stage-authorizers-cache を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ステージのすべてのオーソライザーキャッシュエントリをすべて消去する方法

コマンド:

```
aws apigateway flush-stage-authorizers-cache --rest-api-id 1234123412 --stage-
name dev
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「FlushStageAuthorizersCache」を参照してください。

### flush-stage-cache

次のコード例では、flush-stage-cache を使用する方法を示しています。

AWS CLI

API のステージのキャッシュをすべて消去する方法

次の flush-stage-cache の例では、ステージのキャッシュをフラッシュします。

```
aws apigateway flush-stage-cache \
    --rest-api-id 1234123412 \
    --stage-name dev
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon API Gateway デベロッパーガイドの「API Gateway での API ステージキャッシュをフラッシュする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「FlushStageCache」を参照してください。

### generate-client-certificate

次のコード例では、generate-client-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クライアント側 SSL 証明書を作成する方法

コマンド:

```
aws apigateway generate-client-certificate --description 'My First Client
 Certificate'
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GenerateClientCertificate」を参照してください。

### get-account

次のコード例では、get-account を使用する方法を示しています。

AWS CLI

API Gateway アカウント設定を取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway get-account
```

出力:

```
{
    "cloudwatchRoleArn": "arn:aws:iam::123412341234:role/
APIGatewayToCloudWatchLogsRole",
    "throttleSettings": {
        "rateLimit": 500.0,
        "burstLimit": 1000
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAccount」を参照してください。

### get-api-key

次のコード例では、get-api-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

特定の API に関する情報を取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway get-api-key --api-key 8bklk8bl1k3sB38D9B3l0enyWT8c09B30lkq0blk
```

出力:

```
{
    "description": "My first key",
    "enabled": true,
    "stageKeys": [
        "a1b2c3d4e5/dev",
        "e5d4c3b2a1/dev"
    ],
    "lastUpdatedDate": 1456184515,
    "createdDate": 1456184452,
    "id": "8bklk8bl1k3sB38D9B3l0enyWT8c09B30lkq0blk",
    "name": "My key"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetApiKey」を参照してください。

### get-api-keys

次のコード例では、get-api-keys を使用する方法を示しています。

AWS CLI

API キーの一覧を取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway get-api-keys
```

出力:

```
{
    "items": [
        {
            "description": "My first key",
            "enabled": true,
            "stageKeys": [
                "a1b2c3d4e5/dev",
                "e5d4c3b2a1/dev"
            ],
            "lastUpdatedDate": 1456184515,
            "createdDate": 1456184452,
            "id": "8bklk8bl1k3sB38D9B3l0enyWT8c09B30lkq0blk",
            "name": "My key"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetApiKeys」を参照してください。

### get-authorizer

次のコード例では、get-authorizer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

API Gateway per-API Authorizer 設定を取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway get-authorizer --rest-api-id 1234123412 --authorizer-id gfi4n3
```

出力:

```
{
    "authorizerResultTtlInSeconds": 300,
    "name": "MyAuthorizer",
    "type": "TOKEN",
    "identitySource": "method.request.header.Authorization",
    "authorizerUri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-west-2:123412341234:function:authorizer_function/invocations",
    "id": "gfi4n3"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAuthorizer」を参照してください。

### get-authorizers

次のコード例では、get-authorizers を使用する方法を示しています。

AWS CLI

REST API のオーソライザーの一覧を取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway get-authorizers --rest-api-id 1234123412
```

出力:

```
{
    "items": [
        {
            "name": "MyAuthorizer",
            "authorizerUri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/
functions/arn:aws:lambda:us-west-2:123412341234:function:My_Authorizer_Function/
invocations",
            "authorizerResultTtlInSeconds": 300,
            "identitySource": "method.request.header.Authorization",
            "type": "TOKEN",
```

```
            "id": "gfi4n3"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAuthorizers」を参照してください。

### get-base-path-mapping

次のコード例では、get-base-path-mapping を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムドメイン名のベースパスマッピングを取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway get-base-path-mapping --domain-name subdomain.domain.tld --base-path v1
```

出力:

```
{
    "basePath": "v1",
    "restApiId": "1234w4321e",
    "stage": "api"
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetBasePathMapping」を参照してください。

### get-base-path-mappings

次のコード例では、get-base-path-mappings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムドメイン名のベースパスマッピングを取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway get-base-path-mappings --domain-name subdomain.domain.tld
```

出力:

```
{
    "items": [
        {
            "basePath": "(none)",
            "restApiId": "1234w4321e",
            "stage": "dev"
        },
        {
            "basePath": "v1",
            "restApiId": "1234w4321e",
            "stage": "api"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetBasePathMappings」を参照してください。

### get-client-certificate

次のコード例では、get-client-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クライアント証明書を取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway get-client-certificate --client-certificate-id a1b2c3
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetClientCertificate」を参照してください。

### get-client-certificates

次のコード例では、get-client-certificates を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クライアント証明書の一覧を取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway get-client-certificates
```

出力:

```
{
    "items": [
        {
            "pemEncodedCertificate": "-----BEGIN CERTIFICATE----- <certificate
 content> -----END CERTIFICATE-----",
            "clientCertificateId": "a1b2c3",
            "expirationDate": 1483556561,
            "description": "My Client Certificate",
            "createdDate": 1452020561
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetClientCertificates」を参照してください。

### get-deployment

次のコード例では、get-deployment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デプロイの情報を取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway get-deployment --rest-api-id 1234123412 --deployment-id ztt4m2
```

出力:

```
{
    "description": "myDeployment",
```

```
    "id": "ztt4m2",
    "createdDate": 1455218022
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDeployment」を参照してください。

### get-deployments

次のコード例では、get-deployments を使用する方法を示しています。

AWS CLI

REST API のデプロイの一覧を取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway get-deployments --rest-api-id 1234123412
```

出力:

```
{
    "items": [
        {
            "createdDate": 1453797217,
            "id": "0a2b4c",
            "description": "Deployed my API for the first time"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDeployments」を参照してください。

### get-domain-name-access-associations

次のコード例は、get-domain-name-access-associations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: すべてのドメイン名アクセスの関連付けを一覧表示するには

次の get-domain-name-access-associations の例では、すべてのドメイン名アクセスの関連付けを一覧表示します。

```
aws apigateway get-domain-name-access-associations
```

出力:

```
{
    "items": [
        {
        "domainNameAccessAssociationArn": "arn:aws:apigateway:us-
west-2:012345678910:/domainnameaccessassociations/domainname/my.private.domain.tld/
vpcesource/vpce-abcd1234efg
        "accessAssociationSource": "vpce-abcd1234efg",
        "accessAssociationSourceType": "VPCE",
        "domainNameArn" : "arn:aws:apigateway:us-west-2:111122223333:/domainnames/
private.example.com+abcd1234"
        }
    ]
}
```

詳細については、Amazon API Gateway デベロッパーガイドの「API Gateway でのプライベート API 用のカスタムドメイン名」を参照してください。

例 2: この AWS アカウントが所有するすべてのドメイン名アクセスの関連付けを一覧表示するには

次の get-domain-name-access-associations の例では、現在の AWS アカウントが所有するすべてのドメイン名アクセスの関連付けを一覧表示します。

```
aws apigateway get-domain-name-access-associations \
    --resource-owner SELF
```

出力:

```
{
    "items": [
        {
        "domainNameAccessAssociationArn": "arn:aws:apigateway:us-
west-2:012345678910:/domainnameaccessassociations/domainname/my.private.domain.tld/
vpcesource/vpce-abcd1234efg
```

```
        "accessAssociationSource": "vpce-abcd1234efg",
        "accessAssociationSourceType": "VPCE",
        "domainNameArn" : "arn:aws:apigateway:us-west-2:111122223333:/domainnames/
private.example.com+abcd1234"
        }
    ]
}
```

詳細については、Amazon API Gateway デベロッパーガイドの「API Gateway でのプライベート API 用のカスタムドメイン名」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetDomainNameAccessAssociations」を参照してください。

### get-domain-name

次のコード例は、get-domain-name を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: パブリックカスタムドメイン名に関する情報を取得するには

次の get-domain-name の例では、パブリックカスタムドメイン名に関する情報を取得します。

```
aws apigateway get-domain-name \
    --domain-name api.domain.tld
```

出力:

```
{
    "domainName": "api.domain.tld",
    "distributionDomainName": "d1a2f3a4c5o6d.cloudfront.net",
    "certificateName": "uploadedCertificate",
    "certificateUploadDate": 1462565487
}
```

詳細については、Amazon API Gateway デベロッパーガイドの「API Gateway でのパブリック REST API 用のカスタムドメイン名」を参照してください。

例 2: プライベートカスタムドメイン名に関する情報を取得するには

次の get-domain-name の例では、プライベートカスタムドメイン名に関する情報を取得します。

```
aws apigateway get-domain-name \
    --domain-name api.private.domain.tld \
    --domain-name-id abcd1234
```

出力:

```
{
    "domainName": "my.private.domain.tld",
    "domainNameId": "abcd1234",
    "domainNameArn": "arn:aws:apigateway:us-east-1:012345678910:/domainnames/
my.private.domain.tld+abcd1234",
    "certificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:012345678910:certificate/fb1b9770-
a305-495d-aefb-27e5e101ff3",
    "certificateUploadDate": "2024-09-10T10:31:20-07:00",
    "endpointConfiguration": {
        "types": [
            "PRIVATE"
        ]
    },
    "domainNameStatus": "AVAILABLE",
    "securityPolicy": "TLS_1_2",
    "policy": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":
\"Allow\",\"Principal\":\"*\",\"Action\":\"execute-api:Invoke\",\"Resource\":
\"arn:aws:execute-api:us-east-1:012345678910:/domainnames/my.private.domain.tld
+abcd1234\"},{\"Effect\":\"Deny\",\"Principal\":\"*\",\"Action\":\"execute-
api:Invoke\",\"Resource\":\"arn:aws:execute-api:us-east-1:012345678910:/domainnames/
my.private.domain.tld+abcd1234\",\"Condition\":{\"StringNotEquals\":{\"aws:SourceVpc
\":\"vpc-1a2b3c4d\"}}}]}"
}
```

詳細については、Amazon API Gateway デベロッパーガイドの「API Gateway でのパブリック REST API 用のカスタムドメイン名」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDomainName」を参照してください。

### get-domain-names

次のコード例は、get-domain-names を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: カスタムドメイン名のリストを取得するには

次の get-domain-names コマンドは、ドメイン名のリストを取得します。

```
aws apigateway get-domain-names
```

出力:

```
{
    "items": [
        {
            "distributionDomainName": "d9511k3l09bkd.cloudfront.net",
            "certificateUploadDate": 1452812505,
            "certificateName": "my_custom_domain-certificate",
            "domainName": "subdomain.domain.tld"
        }
    ]
}
```

詳細については、Amazon API Gateway デベロッパーガイドの「API Gateway でのプライベート API 用のカスタムドメイン名」を参照してください。

例 2: この AWS アカウントが所有するカスタムドメイン名のリストを取得するには

次の get-domain-names コマンドは、この AWS アカウントが所有するドメイン名のリストを取得します。

```
aws apigateway get-domain-names \
    --resource-owner SELF
```

出力:

```
{
    "items": [
        {
            "domainName": "my.domain.tld",
            "domainNameArn": "arn:aws:apigateway:us-east-1::/domainnames/
my.private.domain.tld",
            "certificateUploadDate": "2024-08-15T17:02:55-07:00",
```

```
            "regionalDomainName": "d-abcd1234.execute-api.us-east-1.amazonaws.com",
            "regionalHostedZoneId": "Z1UJRXOUMOOFQ8",
            "regionalCertificateArn": "arn:aws:acm:us-
east-1:012345678910:certificate/fb1b9770-a305-495d-aefb-27e5e101ff3",
            "endpointConfiguration": {
                "types": [
                    "REGIONAL"
                ]
            },
            "domainNameStatus": "AVAILABLE",
            "securityPolicy": "TLS_1_2"
        },
        {
            "domainName": "my.private.domain.tld",
            "domainNameId": "abcd1234",
            "domainNameArn": "arn:aws:apigateway:us-east-1:012345678910:/
domainnames/my.private.domain.tld+abcd1234",
            "certificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:012345678910:certificate/
fb1b9770-a305-495d-aefb-27e5e101ff3",
            "certificateUploadDate": "2024-11-26T11:44:40-08:00",
            "endpointConfiguration": {
                "types": [
                    "PRIVATE"
                ]
            },
            "domainNameStatus": "AVAILABLE",
            "securityPolicy": "TLS_1_2"
        }
    ]
}
```

詳細については、Amazon API Gateway デベロッパーガイドの「API Gateway でのプライベート API 用のカスタムドメイン名」を参照してください。

例 3: 他の AWS アカウントが所有し、お客様がドメイン名アクセスの関連付けを作成できるカスタムドメイン名のリストを取得します。

次の get-domain-names コマンドは、他の AWS アカウントが所有し、アクセス関連付けを作成できるカスタムドメイン名のリストを取得します。

```
aws apigateway get-domain-names \
    --resource-owner OTHER_ACCOUNTS
```

出力:

```
{
    "items": [
        {
            "domainName": "my.private.domain.tld",
            "domainNameId": "abcd1234",
            "domainNameArn": "arn:aws:apigateway:us-east-1:012345678910:/
domainnames/my.private.domain.tld+abcd1234"
        }
    ]
}
```

詳細については、Amazon API Gateway デベロッパーガイドの「API Gateway でのプライベート API 用のカスタムドメイン名」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDomainNames」を参照してください。

### get-export

次のコード例では、get-export を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ステージの JSON Swagger テンプレートを取得するには

コマンド:

```
aws apigateway get-export --rest-api-id a1b2c3d4e5 --stage-name dev --export-
type swagger /path/to/filename.json
```

ステージの JSON Swagger テンプレート + API Gateway Extentions を取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway get-export --parameters extensions='integrations' --rest-api-
id a1b2c3d4e5 --stage-name dev --export-type swagger /path/to/filename.json
```

ステージの JSON Swagger テンプレート + Postman Extensions を取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway get-export --parameters extensions='postman' --rest-api-id a1b2c3d4e5
 --stage-name dev --export-type swagger /path/to/filename.json
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetExport」を参照してください。

### get-integration-response

次のコード例では、get-integration-response を使用する方法を示しています。

AWS CLI

REST API のリソースで定義された HTTP メソッドの統合レスポンス構成を取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway get-integration-response --rest-api-id 1234123412 --resource-
id y9h6rt --http-method GET --status-code 200
```

出力:

```
{
    "statusCode": "200",
    "responseTemplates": {
        "application/json": null
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetIntegrationResponse」を参照してください。

### get-integration

次のコード例では、get-integration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

REST API のリソースで定義された HTTP メソッドの統合構成を取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway get-integration --rest-api-id 1234123412 --resource-id y9h6rt --http-
method GET
```

出力:

```
{
    "httpMethod": "POST",
    "integrationResponses": {
        "200": {
            "responseTemplates": {
                "application/json": null
            },
            "statusCode": "200"
        }
    },
    "cacheKeyParameters": [],
    "type": "AWS",
    "uri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-west-2:123412341234:function:My_Function/invocations",
    "cacheNamespace": "y9h6rt"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetIntegration」を参照してください。

### get-method-response

次のコード例では、get-method-response を使用する方法を示しています。

AWS CLI

REST API のリソースで定義された HTTP メソッドのメソッドレスポンスリソース構成を取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway get-method-response --rest-api-id 1234123412 --resource-id y9h6rt --
http-method GET --status-code 200
```

出力:

```
{
    "responseModels": {
        "application/json": "Empty"
    },
    "statusCode": "200"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetMethodResponse」を参照してください。

### get-method

次のコード例では、get-method を使用する方法を示しています。

AWS CLI

REST API のリソースで定義された HTTP メソッドのメソッドリソース構成を取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway get-method --rest-api-id 1234123412 --resource-id y9h6rt --http-
method GET
```

出力:

```
{
    "apiKeyRequired": false,
    "httpMethod": "GET",
    "methodIntegration": {
        "integrationResponses": {
            "200": {
                "responseTemplates": {
                    "application/json": null
                },
                "statusCode": "200"
            }
        },
        "cacheKeyParameters": [],
        "uri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-west-2:123412341234:function:My_Function/invocations",
        "httpMethod": "POST",
        "cacheNamespace": "y9h6rt",
```

```
        "type": "AWS"
    },
    "requestParameters": {},
    "methodResponses": {
        "200": {
            "responseModels": {
                "application/json": "Empty"
            },
            "statusCode": "200"
        }
    },
    "authorizationType": "NONE"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetMethod」を参照してください。

### get-model-template

次のコード例では、get-model-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

REST API で定義されたモデルのマッピングテンプレートを取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway get-model-template --rest-api-id 1234123412 --model-name Empty
```

出力:

```
{
    "value": "#set($inputRoot = $input.path('$'))\n{ }"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetModelTemplate」を参照してください。

### get-model

次のコード例では、get-model を使用する方法を示しています。

AWS CLI

REST API で定義されたモデルの構成を取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway get-model --rest-api-id 1234123412 --model-name Empty
```

出力:

```
{
    "contentType": "application/json",
    "description": "This is a default empty schema model",
    "name": "Empty",
    "id": "etd5w5",
    "schema": "{\n  \"$schema\": \"http://json-schema.org/draft-04/schema#\",\n
 \"title\" : \"Empty Schema\",\n  \"type\" : \"object\"\n}"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetModel」を参照してください。

### get-models

次のコード例では、get-models を使用する方法を示しています。

AWS CLI

REST API のリソースの一覧を取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway get-models --rest-api-id 1234123412
```

出力:

```
{
    "items": [
        {
            "description": "This is a default error schema model",
```

```
            "schema": "{\n  \"$schema\" : \"http://json-schema.org/draft-04/schema#
\",\n  \"title\" : \"Error Schema\",\n  \"type\" : \"object\",\n  \"properties\" :
 {\n    \"message\" : { \"type\" : \"string\" }\n  }\n}",
            "contentType": "application/json",
            "id": "7tpbze",
            "name": "Error"
        },
        {
            "description": "This is a default empty schema model",
            "schema": "{\n  \"$schema\": \"http://json-schema.org/draft-04/schema#
\",\n  \"title\" : \"Empty Schema\",\n  \"type\" : \"object\"\n}",
            "contentType": "application/json",
            "id": "etd5w5",
            "name": "Empty"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetModels」を参照してください。

### get-resource

次のコード例では、get-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースに関する情報を取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway get-resource --rest-api-id 1234123412 --resource-id zwo0y3
```

出力:

```
{
    "path": "/path",
    "pathPart": "path",
    "id": "zwo0y3",
    "parentId": "uyokt6ij2g"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetResource」を参照してください。

### get-resources

次のコード例では、get-resources を使用する方法を示しています。

AWS CLI

REST API のリソースの一覧を取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway get-resources --rest-api-id 1234123412
```

出力:

```
{
    "items": [
        {
            "path": "/resource/subresource",
            "resourceMethods": {
                "POST": {}
            },
            "id": "024ace",
            "pathPart": "subresource",
            "parentId": "ai5b02"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetResources」を参照してください。

### get-rest-api

次のコード例では、get-rest-api を使用する方法を示しています。

AWS CLI

API に関する情報を取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway get-rest-api --rest-api-id 1234123412
```

出力:

```
{
    "name": "myAPI",
    "id": "o1y243m4f5",
    "createdDate": 1453416433
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRestApi」を参照してください。

### get-rest-apis

次のコード例では、get-rest-apis を使用する方法を示しています。

AWS CLI

REST API の一覧を取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway get-rest-apis
```

出力:

```
{
    "items": [
        {
            "createdDate": 1438884790,
            "id": "12s44z21rb",
            "name": "My First API"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetRestApis」を参照してください。

### get-sdk

次のコード例では、get-sdk を使用する方法を示しています。

AWS CLI

REST API ステージの Android SDK を取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway get-sdk --rest-api-id 1234123412 --stage-name dev --sdk-type android
 --parameters
 groupId='com.mycompany',invokerPackage='com.mycompany.clientsdk',artifactId='Mycompany-
client',artifactVersion='1.0.0' /path/to/android_sdk.zip
```

出力:

```
{
    "contentType": "application/octet-stream",
    "contentDisposition": "attachment; filename=\"android_2016-02-22_23-52Z.zip\""
}
```

REST API ステージの IOS SDK を取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway get-sdk --rest-api-id 1234123412 --stage-name dev --sdk-
type objectivec --parameters classPrefix='myprefix' /path/to/iOS_sdk.zip
```

出力:

```
{
    "contentType": "application/octet-stream",
    "contentDisposition": "attachment; filename=\"objectivec_2016-02-22_23-52Z.zip
\""
}
```

REST API ステージの Javascript SDK を取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway get-sdk --rest-api-id 1234123412 --stage-name dev --sdk-
type javascript /path/to/javascript_sdk.zip
```

出力:

```
{
    "contentType": "application/octet-stream",
    "contentDisposition": "attachment; filename=\"javascript_2016-02-22_23-52Z.zip
\""
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSdk」を参照してください。

### get-stage

次のコード例では、get-stage を使用する方法を示しています。

AWS CLI

API のステージに関する情報を取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway get-stage --rest-api-id 1234123412 --stage-name dev
```

出力:

```
{
    "stageName": "dev",
    "cacheClusterSize": "0.5",
    "cacheClusterEnabled": false,
    "cacheClusterStatus": "NOT_AVAILABLE",
    "deploymentId": "rbh1fj",
    "lastUpdatedDate": 1466802961,
    "createdDate": 1460682074,
    "methodSettings": {
        "*/*": {
            "cacheTtlInSeconds": 300,
            "loggingLevel": "INFO",
```

```
            "dataTraceEnabled": false,
            "metricsEnabled": true,
            "unauthorizedCacheControlHeaderStrategy":
 "SUCCEED_WITH_RESPONSE_HEADER",
            "throttlingRateLimit": 500.0,
            "cacheDataEncrypted": false,
            "cachingEnabled": false,
            "throttlingBurstLimit": 1000,
            "requireAuthorizationForCacheControl": true
        },
        "~1resource/GET": {
            "cacheTtlInSeconds": 300,
            "loggingLevel": "INFO",
            "dataTraceEnabled": false,
            "metricsEnabled": true,
            "unauthorizedCacheControlHeaderStrategy":
 "SUCCEED_WITH_RESPONSE_HEADER",
            "throttlingRateLimit": 500.0,
            "cacheDataEncrypted": false,
            "cachingEnabled": false,
            "throttlingBurstLimit": 1000,
            "requireAuthorizationForCacheControl": true
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetStage」を参照してください。

### get-stages

次のコード例では、get-stages を使用する方法を示しています。

AWS CLI

REST API のリソースの一覧を取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway get-stages --rest-api-id 1234123412
```

出力:

```
{
    "item": [
        {
            "stageName": "dev",
            "cacheClusterSize": "0.5",
            "cacheClusterEnabled": true,
            "cacheClusterStatus": "AVAILABLE",
            "deploymentId": "123h64",
            "lastUpdatedDate": 1456185138,
            "createdDate": 1453589092,
            "methodSettings": {
                "~1resource~1subresource/POST": {
                    "cacheTtlInSeconds": 300,
                    "loggingLevel": "INFO",
                    "dataTraceEnabled": true,
                    "metricsEnabled": true,
                    "throttlingRateLimit": 500.0,
                    "cacheDataEncrypted": false,
                    "cachingEnabled": false,
                    "throttlingBurstLimit": 1000
                }
            }
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetStages」を参照してください。

### get-usage-plan-key

次のコード例では、get-usage-plan-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Usage Plan に関連付けられた API キーの詳細を取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway get-usage-plan-key --usage-plan-id a1b2c3 --key-
id 1NbjQzMReAkeEQPNAW8r3dXsU2rDD7fc7f2Sipnu
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetUsagePlanKey」を参照してください。

### get-usage-plan-keys

次のコード例では、get-usage-plan-keys を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用量プランに関連付けられた API キーの一覧を取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway get-usage-plan-keys --usage-plan-id a1b2c3
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetUsagePlanKeys」を参照してください。

### get-usage-plan

次のコード例では、get-usage-plan を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用量プランの詳細を取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway get-usage-plan --usage-plan-id a1b2c3
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetUsagePlan」を参照してください。

### get-usage-plans

次のコード例では、get-usage-plans を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべての使用量プランの詳細を取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway get-usage-plans
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetUsagePlans」を参照してください。

### get-usage

次のコード例では、get-usage を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用量プランの使用の詳細を取得する方法

コマンド:

```
aws apigateway get-usage --usage-plan-id a1b2c3 --start-date "2016-08-16" --end-date "2016-08-17"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetUsage」を参照してください。

### import-rest-api

次のコード例では、import-rest-api を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Swagger テンプレートをインポートして API を作成する方法

コマンド:

```
aws apigateway import-rest-api --body 'file:///path/to/API_Swagger_template.json'
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ImportRestApi」を参照してください。

### put-integration-response

次のコード例では、put-integration-response を使用する方法を示しています。

AWS CLI

マッピングテンプレートを定義して、統合レスポンスをデフォルトレスポンスとして作成する方法

コマンド:

```
aws apigateway put-integration-response --rest-api-id 1234123412 --resource-
id a1b2c3 --http-method GET --status-code 200 --selection-pattern "" --response-
templates '{"application/json": "{\"json\": \"template\"}"}'
```

regex が 400 でヘッダー値が静的に定義された統合レスポンスを作成する方法

コマンド:

```
aws apigateway put-integration-response --rest-api-id 1234123412 --resource-
id a1b2c3 --http-method GET --status-code 400 --selection-pattern 400 --response-
parameters '{"method.response.header.custom-header": "'"'"'custom-value'"'"'"}'
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PutIntegrationResponse」を参照してください。

### put-integration

次のコード例では、put-integration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

MOCK 統合リクエストを作成する方法

コマンド:

```
aws apigateway put-integration --rest-api-id 1234123412 --resource-id a1b2c3 --http-
method GET --type MOCK --request-templates '{ "application/json": "{\"statusCode\":
 200}" }'
```

HTTP 統合リクエストを作成する方法

コマンド:

```
aws apigateway put-integration --rest-api-id 1234123412 --resource-id a1b2c3 --http-
method GET --type HTTP --integration-http-method GET --uri 'https://domain.tld/path'
```

Lambda 関数エンドポイントを使用して AWS 統合リクエストを作成する方法

コマンド:

```
aws apigateway put-integration --rest-api-id 1234123412 --resource-
id a1b2c3 --http-method GET --type AWS --integration-http-method POST --uri
 'arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/arn:aws:lambda:us-
west-2:123412341234:function:function_name/invocations'
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PutIntegration」を参照してください。

### put-method-response

次のコード例では、put-method-response を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムメソッドレスポンスヘッダーを使用して、指定したステータスコードでメソッドレスポンスを作成する方法

コマンド:

```
aws apigateway put-method-response --rest-api-id 1234123412 --
resource-id a1b2c3 --http-method GET --status-code 400 --response-
parameters "method.response.header.custom-header=false"
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PutMethodResponse」を参照してください。

### put-method

次のコード例では、put-method を使用する方法を示しています。

AWS CLI

権限なし、API キーなし、カスタムメソッドリクエストヘッダーありで API 内のリソース用のメソッドを作成する方法

コマンド:

```
aws apigateway put-method --rest-api-id 1234123412 --resource-id a1b2c3 --
http-method PUT --authorization-type "NONE" --no-api-key-required --request-
parameters "method.request.header.custom-header=false"
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PutMethod」を参照してください。

### put-rest-api

次のコード例では、put-rest-api を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Swagger テンプレートを使用して既存の API を上書きする方法

コマンド:

```
aws apigateway put-rest-api --rest-api-id 1234123412 --mode overwrite --body
 'fileb:///path/to/API_Swagger_template.json'
```

Swagger テンプレートを既存の API にマージする方法

コマンド:

```
aws apigateway put-rest-api --rest-api-id 1234123412 --mode merge --body 'fileb:///
path/to/API_Swagger_template.json'
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutRestApi」を参照してください。

### reject-domain-name-access-association

次のコード例は、reject-domain-name-access-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメイン名アクセスの関連付けを拒否するには

次の reject-domain-name-access-association の例では、プライベートカスタムドメイン名と VPC エンドポイントとの間のドメイン名アクセスの関連付けを拒否します。

```
aws apigateway reject-domain-name-access-association \
    --domain-name-access-association-arn arn:aws:apigateway:us-west-2:012345678910:/domainnameaccessassociations/domainname/my.private.domain.tld/vpcesource/vpce-abcd1234efg \
    --domain-name-arn arn:aws:apigateway:us-east-1:012345678910:/domainnames/my.private.domain.tld+abcd1234
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon API Gateway デベロッパーガイドの「API Gateway でのプライベート API 用のカスタムドメイン名」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「RejectDomainNameAccessAssociation」を参照してください。

### test-invoke-authorizer

次のコード例は、test-invoke-authorizer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

必要なヘッダーと値を含むカスタムオーソライザーへのリクエストをテストする方法

コマンド:

```
aws apigateway test-invoke-authorizer --rest-api-id 1234123412 --authorizer-id 5yid1t --headers Authorization='Value'
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TestInvokeAuthorizer」を参照してください。

### test-invoke-method

次のコード例では、test-invoke-method を使用する方法を示しています。

AWS CLI

GET リクエストを実行して API のルートリソースをテストする方法

コマンド:

```
aws apigateway test-invoke-method --rest-api-id 1234123412 --resource-id av15sg8fw8
 --http-method GET --path-with-query-string '/'
```

パスパラメータ値を指定して GET リクエストを実行し、API でサブリソースを呼び出すテストをする方法

コマンド:

```
aws apigateway test-invoke-method --rest-api-id 1234123412 --resource-id 3gapai --
http-method GET --path-with-query-string '/pets/1'
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TestInvokeMethod」を参照してください。

### update-account

次のコード例では、update-account を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudWatch Logs へのログ記録用の IAM ロール ARN を変更する方法

コマンド:

```
aws apigateway update-account --patch-operations op='replace',path='/
cloudwatchRoleArn',value='arn:aws:iam::123412341234:role/APIGatewayToCloudWatchLogs'
```

出力:

```
{
    "cloudwatchRoleArn": "arn:aws:iam::123412341234:role/
APIGatewayToCloudWatchLogs",
    "throttleSettings": {
        "rateLimit": 1000.0,
        "burstLimit": 2000
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateAccount」を参照してください。

### update-api-key

次のコード例では、update-api-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

API キーの名前を変更する方法

コマンド:

```
aws apigateway update-api-key --api-key sNvjQDMReA1eEQPNAW8r37XsU2rDD7fc7m2SiMnu --
patch-operations op='replace',path='/name',value='newName'
```

出力:

```
{
    "description": "currentDescription",
    "enabled": true,
    "stageKeys": [
        "41t2j324r5/dev"
    ],
    "lastUpdatedDate": 1470086052,
    "createdDate": 1445460347,
    "id": "sNvjQDMReA1vEQPNzW8r3dXsU2rrD7fcjm2SiMnu",
    "name": "newName"
}
```

API キーを無効にする方法

コマンド:

```
aws apigateway update-api-key --api-key sNvjQDMReA1eEQPNAW8r37XsU2rDD7fc7m2SiMnu --
patch-operations op='replace',path='/enabled',value='false'
```

出力:

```
{
```

```
    "description": "currentDescription",
    "enabled": false,
    "stageKeys": [
        "41t2j324r5/dev"
    ],
    "lastUpdatedDate": 1470086052,
    "createdDate": 1445460347,
    "id": "sNvjQDMReA1vEQPNzW8r3dXsU2rrD7fcjm2SiMnu",
    "name": "newName"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateApiKey」を参照してください。

### update-authorizer

次のコード例では、update-authorizer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Custom Authorizer の名前を変更する方法

コマンド:

```
aws apigateway update-authorizer --rest-api-id 1234123412 --authorizer-id gfi4n3 --
patch-operations op='replace',path='/name',value='testAuthorizer'
```

出力:

```
{
    "authType": "custom",
    "name": "testAuthorizer",
    "authorizerUri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-west-2:123412341234:function:customAuthorizer/invocations",
    "authorizerResultTtlInSeconds": 300,
    "identitySource": "method.request.header.Authorization",
    "type": "TOKEN",
    "id": "gfi4n3"
}
```

カスタムオーソライザーによって呼び出される Lambda 関数を変更する方法

コマンド:

```
aws apigateway update-authorizer --rest-api-id 1234123412 --authorizer-id gfi4n3 --
patch-operations op='replace',path='/authorizerUri',value='arn:aws:apigateway:us-
west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/arn:aws:lambda:us-
west-2:123412341234:function:newAuthorizer/invocations'
```

出力:

```
{
    "authType": "custom",
    "name": "testAuthorizer",
    "authorizerUri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-west-2:123412341234:function:newAuthorizer/invocations",
    "authorizerResultTtlInSeconds": 300,
    "identitySource": "method.request.header.Authorization",
    "type": "TOKEN",
    "id": "gfi4n3"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateAuthorizer」を参照してください。

### update-base-path-mapping

次のコード例では、update-base-path-mapping を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムドメイン名のベースパスマッピングを変更する方法

コマンド:

```
aws apigateway update-base-path-mapping --domain-name api.domain.tld --base-
path prod --patch-operations op='replace',path='/basePath',value='v1'
```

出力:

```
{
    "basePath": "v1",
    "restApiId": "1234123412",
```

```
    "stage": "api"
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「UpdateBasePathMapping」を参照してください。

### update-client-certificate

次のコード例では、update-client-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クライアント証明書の説明を更新する方法

コマンド:

```
aws apigateway update-client-certificate --client-certificate-id a1b2c3 --patch-operations op='replace',path='/description',value='My new description'
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateClientCertificate」を参照してください。

### update-deployment

次のコード例では、update-deployment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デプロイの説明を変更する方法

コマンド:

```
aws apigateway update-deployment --rest-api-id 1234123412 --deployment-id ztt4m2 --patch-operations op='replace',path='/description',value='newDescription'
```

出力:

```
{
    "description": "newDescription",
    "id": "ztt4m2",
```

```
    "createdDate": 1455218022
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDeployment」を参照してください。

### update-domain-name

次のコード例では、update-domain-name を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムドメイン名の証明書を変更する方法

次の update-domain-name の例では、カスタムドメインの証明書名を変更します。

```
aws apigateway update-domain-name \
    --domain-name api.domain.tld \
    --patch-operations op='replace',path='/certificateArn',value='arn:aws:acm:us-
west-2:111122223333:certificate/CERTEXAMPLE123EXAMPLE'
```

出力:

```
{
    "domainName": "api.domain.tld",
    "distributionDomainName": "d123456789012.cloudfront.net",
    "certificateArn": "arn:aws:acm:us-west-2:111122223333:certificate/
CERTEXAMPLE123EXAMPLE",
    "certificateUploadDate": 1462565487
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「Set up Custom Domain Name for an API in API Gateway」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDomainName」を参照してください。

### update-integration-response

次のコード例では、update-integration-response を使用する方法を示しています。

AWS CLI

統合レスポンスヘッダーを「*」の静的マッピングに変更する方法

コマンド:

```
aws apigateway update-integration-response --rest-api-id 1234123412 --
resource-id 3gapai --http-method GET --status-code 200 --patch-operations
 op='replace',path='/responseParameters/method.response.header.Access-Control-Allow-
Origin',value='"'"'*'"'"'
```

出力:

```
{
    "statusCode": "200",
    "responseParameters": {
        "method.response.header.Access-Control-Allow-Origin": "'*'"
    }
}
```

統合レスポンスヘッダーを削除する方法

コマンド:

```
aws apigateway update-integration-response --rest-api-id 1234123412 --resource-
id 3gapai --http-method GET --status-code 200 --patch-operations op='remove',path='/
responseParameters/method.response.header.Access-Control-Allow-Origin'
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateIntegrationResponse」を参照してください。

### update-integration

次のコード例では、update-integration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Input Passthrough で設定された「コンテンツタイプ: application/json」マッピングテンプレートを追加する方法

コマンド:

```
aws apigateway update-integration \
    --rest-api-id a1b2c3d4e5 \
    --resource-id a1b2c3 \
    --http-method POST \
    --patch-operations "op='add',path='/requestTemplates/application~1json'"
```

カスタムテンプレートで設定された「コンテンツタイプ: application/json」マッピングテンプレートを更新 (置き換え) する方法

コマンド:

```
aws apigateway update-integration \
    --rest-api-id a1b2c3d4e5 \
    --resource-id a1b2c3 \
    --http-method POST \
    --patch-operations "op='replace',path='/requestTemplates/
application~1json',value='{"example": "json"}'"
```

コンテンツタイプ: application/json」に関連付けられたカスタムテンプレートを Input Passthrough で更新 (置き換え) する方法

コマンド:

```
aws apigateway update-integration \
    --rest-api-id a1b2c3d4e5 \
    --resource-id a1b2c3 \
    --http-method POST \
    --patch-operations "op='replace',path='requestTemplates/application~1json'"
```

コンテンツタイプ: application/json」マッピングテンプレートを削除する方法

コマンド:

```
aws apigateway update-integration \
    --rest-api-id a1b2c3d4e5 \
    --resource-id a1b2c3 \
    --http-method POST \
    --patch-operations "op='remove',path='/requestTemplates/application~1json'"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateIntegration」を参照してください。

### update-method-response

次のコード例では、update-method-response を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メソッドで 200 レスポンスの新しいメソッドレスポンスヘッダーを作成し、不要として定義する方法 (デフォルト )

コマンド:

```
aws apigateway update-method-response --rest-api-id 1234123412 --resource-
id a1b2c3 --http-method GET --status-code 200 --patch-operations op="add",path="/
responseParameters/method.response.header.custom-header",value="false"
```

メソッドで 200 レスポンスのレスポンスモデルを削除する方法

コマンド:

```
aws apigateway update-method-response --rest-api-id 1234123412 --resource-id a1b2c3
 --http-method GET --status-code 200 --patch-operations op="remove",path="/
responseModels/application~1json"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateMethodResponse」を参照してください。

### update-method

次のコード例では、update-method を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: API キーを要求するようにメソッドを変更する方法

次の update-method の例では、API キーを要求するようにメソッドを変更します。

```
aws apigateway update-method \
    --rest-api-id 1234123412 \
    --resource-id a1b2c3 \
    --http-method GET \
    --patch-operations op="replace",path="/apiKeyRequired",value="true"
```

出力:

```
{
    "httpMethod": "GET",
    "authorizationType": "NONE",
    "apiKeyRequired": true,
    "methodResponses": {
        "200": {
            "statusCode": "200",
            "responseModels": {}
        }
    },
    "methodIntegration": {
        "type": "AWS",
        "httpMethod": "POST",
        "uri": "arn:aws:apigateway:us-east-1:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-east-1:123456789111:function:hello-world/invocations",
        "passthroughBehavior": "WHEN_NO_MATCH",
        "contentHandling": "CONVERT_TO_TEXT",
        "timeoutInMillis": 29000,
        "cacheNamespace": "h7i8j9",
        "cacheKeyParameters": [],
        "integrationResponses": {
            "200": {
                "statusCode": "200",
                "responseTemplates": {}
            }
        }
    }
}
```

例 2: メソッドを変更して IAM 認証を要求する方法

次の update-method の例では、IAM 認証を必要とするようにメソッドを変更します。

```
aws apigateway update-method \
    --rest-api-id 1234123412 \
    --resource-id a1b2c3 \
    --http-method GET \
    --patch-operations op="replace",path="/authorizationType",value="AWS_IAM"
```

出力:

```
 {
    "httpMethod": "GET",
    "authorizationType": "AWS_IAM",
    "apiKeyRequired": false,
    "methodResponses": {
        "200": {
            "statusCode": "200",
            "responseModels": {}
        }
    },
    "methodIntegration": {
        "type": "AWS",
        "httpMethod": "POST",
        "uri": "arn:aws:apigateway:us-east-1:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-east-1:123456789111:function:hello-world/invocations",
        "passthroughBehavior": "WHEN_NO_MATCH",
        "contentHandling": "CONVERT_TO_TEXT",
        "timeoutInMillis": 29000,
        "cacheNamespace": "h7i8j9",
        "cacheKeyParameters": [],
        "integrationResponses": {
            "200": {
                "statusCode": "200",
                "responseTemplates": {}
            }
        }
    }
}
```

例 3: Lambda 認証を要求するようにメソッドを変更する方法

次の update-method の例では、メソッドを必要な Lambda 認証に変更します。

```
aws apigateway update-method --rest-api-id 1234123412 \
    --resource-id a1b2c3 \
    --http-method GET \
    --patch-operations op="replace",path="/authorizationType",value="CUSTOM"
 op="replace",path="/authorizerId",value="e4f5g6"
```

出力:

```
 {
```

```
    "httpMethod": "GET",
    "authorizationType": "CUSTOM",
    "authorizerId" : "e4f5g6",
    "apiKeyRequired": false,
    "methodResponses": {
        "200": {
            "statusCode": "200",
            "responseModels": {}
        }
    },
    "methodIntegration": {
        "type": "AWS",
        "httpMethod": "POST",
        "uri": "arn:aws:apigateway:us-east-1:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-east-1:123456789111:function:hello-world/invocations",
        "passthroughBehavior": "WHEN_NO_MATCH",
        "contentHandling": "CONVERT_TO_TEXT",
        "timeoutInMillis": 29000,
        "cacheNamespace": "h7i8j9",
        "cacheKeyParameters": [],
        "integrationResponses": {
            "200": {
                "statusCode": "200",
                "responseTemplates": {}
            }
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「API Gateway CLI と REST API を使用した使用量プランの作成、設定、テスト」と「API Gateway の REST API へのアクセスの制御と管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateMethod」を参照してください。

### update-model

次のコード例では、update-model を使用する方法を示しています。

AWS CLI

API でモデルの説明を変更する方法

コマンド:

```
aws apigateway update-model --rest-api-id 1234123412 --model-name 'Empty' --patch-operations op=replace,path=/description,value='New Description'
```

API でモデルのスキーマを変更する方法

コマンド:

```
aws apigateway update-model --rest-api-id 1234123412 --model-name 'Empty' --patch-operations op=replace,path=/schema,value='"{ \"$schema\": \"http://json-schema.org/draft-04/schema#\", \"title\" : \"Empty Schema\", \"type\" : \"object\" }"'
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateModel」を参照してください。

### update-resource

次のコード例では、update-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースを移動して API 内の別の親リソースに配置する方法

コマンド:

```
aws apigateway update-resource --rest-api-id 1234123412 --resource-id 1a2b3c --patch-operations op=replace,path=/parentId,value='3c2b1a'
```

出力:

```
{
    "path": "/resource",
    "pathPart": "resource",
    "id": "1a2b3c",
    "parentId": "3c2b1a"
}
```

API でリソース (pathPart) の名前を変更する方法

コマンド:

```
aws apigateway update-resource --rest-api-id 1234123412 --resource-id 1a2b3c --
patch-operations op=replace,path=/pathPart,value=newresourcename
```

出力:

```
{
    "path": "/newresourcename",
    "pathPart": "newresourcename",
    "id": "1a2b3c",
    "parentId": "3c2b1a"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateResource」を参照してください。

### update-rest-api

次のコード例では、update-rest-api を使用する方法を示しています。

AWS CLI

API の名前を変更する方法

コマンド:

```
aws apigateway update-rest-api --rest-api-id 1234123412 --patch-operations
 op=replace,path=/name,value='New Name'
```

API の説明を変更する方法

コマンド:

```
aws apigateway update-rest-api --rest-api-id 1234123412 --patch-operations
 op=replace,path=/description,value='New Description'
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateRestApi」を参照してください。

### update-stage

次のコード例では、update-stage を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: リソースとメソッドのステージ設定を上書きする方法

次の update-stage の例では、ステージ設定を上書きし、特定のリソースとメソッドの完全なリクエスト/レスポンスログ記録をオフにします。

```
aws apigateway update-stage \
    --rest-api-id 1234123412 \
    --stage-name 'dev' \
    --patch-operations op=replace,path=/~1resourceName/GET/logging/
dataTrace,value=false
```

出力:

```
{
    "deploymentId": "5ubd17",
    "stageName": "dev",
    "cacheClusterEnabled": false,
    "cacheClusterStatus": "NOT_AVAILABLE",
    "methodSettings": {
        "~1resourceName/GET": {
            "metricsEnabled": false,
            "dataTraceEnabled": false,
            "throttlingBurstLimit": 5000,
            "throttlingRateLimit": 10000.0,
            "cachingEnabled": false,
            "cacheTtlInSeconds": 300,
            "cacheDataEncrypted": false,
            "requireAuthorizationForCacheControl": true,
            "unauthorizedCacheControlHeaderStrategy": "SUCCEED_WITH_RESPONSE_HEADER"
        }
    },
    "tracingEnabled": false,
    "createdDate": "2022-07-18T10:11:18-07:00",
    "lastUpdatedDate": "2022-07-18T10:19:04-07:00"
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「REST API にステージを設定」を参照してください。

例 2: API ステージのすべてのリソースとメソッドのステージ設定を更新する方法

次の update-stage の例では、API ステージのすべてのリソースとメソッドの完全なリクエスト/レスポンスログ記録をオンにします。

```
aws apigateway update-stage \
    --rest-api-id 1234123412 \
    --stage-name 'dev' \
    --patch-operations 'op=replace,path=/*/*/logging/dataTrace,value=true'
```

出力:

```
{
    "deploymentId": "5ubd17",
    "stageName": "dev",
    "cacheClusterEnabled": false,
    "cacheClusterStatus": "NOT_AVAILABLE",
    "methodSettings": {
        "*/*": {
            "metricsEnabled": false,
            "dataTraceEnabled": true,
            "throttlingBurstLimit": 5000,
            "throttlingRateLimit": 10000.0,
            "cachingEnabled": false,
            "cacheTtlInSeconds": 300,
            "cacheDataEncrypted": false,
            "requireAuthorizationForCacheControl": true,
            "unauthorizedCacheControlHeaderStrategy": "SUCCEED_WITH_RESPONSE_HEADER"
        }
    },
    "tracingEnabled": false,
    "createdDate": "2022-07-18T10:11:18-07:00",
    "lastUpdatedDate": "2022-07-18T10:31:04-07:00"
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「REST API にステージを設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateStage」を参照してください。

### update-usage-plan

次のコード例では、update-usage-plan を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用量プランで定義された期間を変更する方法

コマンド:

```
aws apigateway update-usage-plan --usage-plan-id a1b2c3 --patch-operations
 op="replace",path="/quota/period",value="MONTH"
```

使用量プランで定義されているクォータ制限を変更する方法

コマンド:

```
aws apigateway update-usage-plan --usage-plan-id a1b2c3 --patch-operations
 op="replace",path="/quota/limit",value="500"
```

使用量プランで定義されているスロットルレート制限を変更する方法

コマンド:

```
aws apigateway update-usage-plan --usage-plan-id a1b2c3 --patch-operations
 op="replace",path="/throttle/rateLimit",value="10"
```

使用量プランで定義されているスロットルバースト制限を変更する方法

コマンド:

```
aws apigateway update-usage-plan --usage-plan-id a1b2c3 --patch-operations
 op="replace",path="/throttle/burstLimit",value="20"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateUsagePlan」を参照してください。

### update-usage

次のコード例では、update-usage を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用量プランで定義されている現在の期間の API キーのクォータを一時的に変更する方法

コマンド:

```
aws apigateway update-usage --usage-plan-id a1b2c3 --key-
id 1NbjQzMReAkeEQPNAW8r3dXsU2rDD7fc7f2Sipnu --patch-operations op="replace",path="/
remaining",value="50"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateUsage」を参照してください。

### update-vpc-link

次の例は、update-vpc-link を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: 既存の VPC リンク名を更新するには

次の update-vpc-link の例では、指定された VPC リンクの名前を更新します。

```
aws apigateway update-vpc-link  \
    --vpc-link-id ab3de6 \
    --patch-operations op=replace,path=/name,value=my-vpc-link
```

出力:

```
{
    "id": "ab3de6",
    "name": "my-vpc-link",
    "targetArns": [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/net/my-
lb/12a456s89aaa12345"
    ],
    "status": "AVAILABLE",
    "statusMessage": "Your vpc link is ready for use",
    "tags": {}
}
```

詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「既存の VPC リンクの更新」を参照してください。

例 2: 既存の VPC リンク名と説明を更新するには

次の update-vpc-link の例では、指定された VPC リンクの名前を更新します。

```
aws apigateway update-vpc-link  \
    --vpc-link-id ab3de6 \
    --patch-operations op=replace,path=/name,value=my-vpc-link op=replace,path=/
description,value="My custom description"
```

出力:

```
{
    "id": "ab3de6",
    "name": "my-vpc-link",
    "description": "My custom description",
    "targetArns": [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/net/my-
lb/12a456s89aaa12345"
    ],
    "status": "AVAILABLE",
    "statusMessage": "Your vpc link is ready for use",
    "tags": {}
}
```

詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「既存の VPC リンクの更新」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateVpcLink」を参照してください。

## AWS CLI を使用した API Gateway HTTP と WebSocket API の例

次のコード例は、API Gateway と WebSocket API で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### `create-api-mapping`

次のコード例は、`create-api-mapping` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

API 用に API マッピングを作成するには

次の `create-api-mapping` の例では、API の `test` のステージをカスタムドメイン名「`regional.example.com`」のパス「`/myApi`」にマッピングします。

```
aws apigatewayv2 create-api-mapping \
    --domain-name regional.example.com \
    --api-mapping-key myApi \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --stage test
```

出力:

```
{
    "ApiId": "a1b2c3d4",
    "ApiMappingId": "0qzs2sy7bh",
    "ApiMappingKey": "myApi"
    "Stage": "test"
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「API Gateway でリージョナルカスタムドメイン名を設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドレットリファレンス」の「CreateApiMapping」を参照してください。

### create-api

次のコード例は、create-api を使用する方法を示しています。

AWS CLI

HTTP API を作成する方法

次の create-api の例では、クイック作成を使用して HTTP API を作成します。クイック作成を使用して、AWS Lambda または HTTP 統合、デフォルトのキャッチオールルート、変更を自動的にデプロイするように設定されたデフォルトステージを持つ API を作成できます。次のコマンドは、クイック作成を使用して、Lambda 関数と統合する HTTP API を作成します。

```
aws apigatewayv2 create-api \
    --name my-http-api \
    --protocol-type HTTP \
    --target arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-lambda-function
```

出力:

```
{
    "ApiEndpoint": "https://a1b2c3d4.execute-api.us-west-2.amazonaws.com",
    "ApiId": "a1b2c3d4",
    "ApiKeySelectionExpression": "$request.header.x-api-key",
    "CreatedDate": "2020-04-08T19:05:45+00:00",
    "Name": "my-http-api",
    "ProtocolType": "HTTP",
    "RouteSelectionExpression": "$request.method $request.path"
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「API Gateway での HTTP API の開発」を参照してください。

WebSocket API を作成する方法

次の create-api の例では、指定された名前の WebSocket API を作成します。

```
aws apigatewayv2 create-api \
    --name "myWebSocketApi" \
    --protocol-type WEBSOCKET \
    --route-selection-expression '$request.body.action'
```

出力:

```
{
    "ApiKeySelectionExpression": "$request.header.x-api-key",
    "Name": "myWebSocketApi",
    "CreatedDate": "2018-11-15T06:23:51Z",
    "ProtocolType": "WEBSOCKET",
    "RouteSelectionExpression": "'$request.body.action'",
    "ApiId": "aabbccddee"
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「API Gateway での WebSocket API の作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateApi」を参照してください。

### create-authorizer

次のコード例は、create-authorizer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

HTTP API の JWT オーソライザーを作成する方法

次の create-authorizer の例では、Amazon Cognito を ID プロバイダーとして使用する JWT オーソライザーを作成します。

```
aws apigatewayv2 create-authorizer \
    --name my-jwt-authorizer \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --authorizer-type JWT \
    --identity-source '$request.header.Authorization' \
    --jwt-configuration Audience=123456abc,Issuer=https://cognito-idp.us-
west-2.amazonaws.com/us-west-2_abc123
```

出力:

```
{
    "AuthorizerId": "a1b2c3",
    "AuthorizerType": "JWT",
```

```
    "IdentitySource": [
        "$request.header.Authorization"
    ],
    "JwtConfiguration": {
        "Audience": [
            "123456abc"
        ],
        "Issuer": "https://cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-west-2_abc123"
    },
    "Name": "my-jwt-authorizer"
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「JWT オーソライザーを使用した HTTP API へのアクセスの制御」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateAuthorizer」を参照してください。

### create-deployment

次のコード例は、create-deployment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

API のデプロイを作成する方法

次の create-deployment の例では、API にデプロイを作成し、API の dev ステージにデプロイを関連付けます。

```
aws apigatewayv2 create-deployment \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --stage-name dev
```

出力:

```
{
    "AutoDeployed": false,
    "CreatedDate": "2020-04-06T23:38:08Z",
    "DeploymentId": "53lz9l",
    "DeploymentStatus": "DEPLOYED"
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「API デプロイ」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateDeployment」を参照してください。

### create-domain-name

次のコード例は、create-domain-name を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムドメイン名を作成する方法

次の create-domain-name の例では、API にリージョナルカスタムドメイン名を作成します。

```
aws apigatewayv2 create-domain-name \
    --domain-name regional.example.com \
    --domain-name-configurations CertificateArn=arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/123456789012-1234-1234-1234-12345678
```

出力:

```
{
    "ApiMappingSelectionExpression": "$request.basepath",
    "DomainName": "regional.example.com",
    "DomainNameConfigurations": [
        {
            "ApiGatewayDomainName": "d-id.execute-api.us-west-2.amazonaws.com",
            "CertificateArn": "arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/123456789012-1234-1234-1234-12345678",
            "EndpointType": "REGIONAL",
            "HostedZoneId": "123456789111",
            "SecurityPolicy": "TLS_1_2",
            "DomainNameStatus": "AVAILABLE"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「API Gateway でリージョナルカスタムドメイン名を設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDomainName」を参照してください。

### create-integration

次のコード例は、create-integration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

WebSocket API 統合を作成する方法

次の create-integration の例では、WebSocket API 用のモック統合を作成します。

```
aws apigatewayv2 create-integration \
    --api-id aabbccddee \
    --passthrough-behavior WHEN_NO_MATCH \
    --timeout-in-millis 29000 \
    --connection-type INTERNET \
    --integration-type MOCK
```

出力:

```
{
    "ConnectionType": "INTERNET",
    "IntegrationId": "0abcdef",
    "IntegrationResponseSelectionExpression": "${integration.response.statuscode}",
    "IntegrationType": "MOCK",
    "PassthroughBehavior": "WHEN_NO_MATCH",
    "PayloadFormatVersion": "1.0",
    "TimeoutInMillis": 29000
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「API Gateway での WebSocket API 統合リクエストのセットアップ」を参照してください。

HTTP API カスタム統合を作成する方法

次の create-integration の例では、HTTP API の AWS Lambda 統合を作成します。

```
aws apigatewayv2 create-integration \
    --api-id a1b2c3d4 \
```

```
    --integration-type AWS_PROXY \
    --integration-uri arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function \
    --payload-format-version 2.0
```

出力:

```
{
    "ConnectionType": "INTERNET",
    "IntegrationId": "0abcdef",
    "IntegrationMethod": "POST",
    "IntegrationType": "AWS_PROXY",
    "IntegrationUri": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function",
    "PayloadFormatVersion": "2.0",
    "TimeoutInMillis": 30000
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「HTTP API 統合の設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateIntegration」を参照してください。

### create-route

次のコード例は、create-route を使用する方法を示しています。

AWS CLI

WebSocket または HTTP API の $default ルートを作成する方法

次の create-route の例では、WebSocket または HTTP API の $default ルートを作成します。

```
aws apigatewayv2 create-route \
    --api-id aabbccddee \
    --route-key '$default'
```

出力:

```
{
    "ApiKeyRequired": false,
```

```
    "AuthorizationType": "NONE",
    "RouteKey": "$default",
    "RouteId": "1122334"
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「WebSocket API のルートの使用」を参照してください。

HTTP API のルートを作成する方法

次の create-route の例では、POST リクエストを受け入れる「signup」という名前のルートを作成します。

```
aws apigatewayv2 create-route \
    --api-id aabbccddee \
    --route-key 'POST /signup'
```

出力:

```
{
    "ApiKeyRequired": false,
    "AuthorizationType": "NONE",
    "RouteKey": "POST /signup",
    "RouteId": "1122334"
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「HTTP API のルートの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateRoute」を参照してください。

### create-routing-rule

次のコード例は、create-routing-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルーティングルールを作成するには

次の create-routing-rule の例では、優先度が 50 のルーティングルールを作成します。

```
aws apigatewayv2 create-routing-rule \
    --domain-name 'regional.example.com' \
    --priority 50 \
    --conditions '[ \
        { \
            "MatchBasePaths": { \
                "AnyOf": [ \
                    "PetStoreShopper" \
                ] \
            } \
        } \
    ]' \
    --actions '[ \
        { \
            "InvokeApi": { \
                "ApiId": "abcd1234", \
                "Stage": "prod" \
            } \
        } \
    ]'
```

出力:

```
{
    "Actions": [
        {
            "InvokeApi": {
                "ApiId": "abcd1234",
                "Stage": "prod",
                "StripBasePath": false
            }
        }
    ],
    "Conditions": [
        {
            "MatchBasePaths": {
                "AnyOf": [
                    "PetStoreShopper"
                ]
            }
        }
    ],
    "Priority": 50,
```

```
    "RoutingRuleArn": "arn:aws:apigateway:us-east-2:123456789012:/domainnames/
regional.example.com/routingrules/aaa111",
    "RoutingRuleId": "aaa111"
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「API ステージを REST API のカスタムドメイン名に接続するためのルーティングルール」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateRoutingRule」を参照してください。

### create-stage

次のコード例は、create-stage を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ステージを作成する方法

次の create-stage の例では、 API に「dev」という名前のステージを作成します。

```
aws apigatewayv2 create-stage \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --stage-name dev
```

出力:

```
{
    "CreatedDate": "2020-04-06T23:23:46Z",
    "DefaultRouteSettings": {
        "DetailedMetricsEnabled": false
    },
    "LastUpdatedDate": "2020-04-06T23:23:46Z",
    "RouteSettings": {},
    "StageName": "dev",
    "StageVariables": {},
    "Tags": {}
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「HTTP API のルートの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateStage」を参照してください。

### create-vpc-link

次のコード例は、create-vpc-link を使用する方法を示しています。

AWS CLI

HTTP API の VPC リンクを作成する方法

次の create-vpc-link の例では、HTTP API の VPC リンクを作成します。

```
aws apigatewayv2 create-vpc-link \
    --name MyVpcLink \
    --subnet-ids subnet-aaaa subnet-bbbb \
    --security-group-ids sg1234 sg5678
```

出力:

```
{
    "CreatedDate": "2020-04-07T00:11:46Z",
    "Name": "MyVpcLink",
    "SecurityGroupIds": [
        "sg1234",
        "sg5678"
    ],
    "SubnetIds": [
        "subnet-aaaa",
        "subnet-bbbb"
    ],
    "Tags": {},
    "VpcLinkId": "abcd123",
    "VpcLinkStatus": "PENDING",
    "VpcLinkStatusMessage": "VPC link is provisioning ENIs",
    "VpcLinkVersion": "V2"
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「HTTP API の VPC リンクの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateVpcLink」を参照してください。

### delete-access-log-settings

次のコード例は、delete-access-log-settings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

API のアクセスログ記録を無効にする方法

次の delete-access-log-settings の例では、API の $default ステージのアクセスログ設定を削除します。ステージのアクセスログ記録を無効にするには、そのアクセスログ設定を削除します。

```
aws apigatewayv2 delete-access-log-settings \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --stage-name '$default'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「HTTP API 記録の設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAccessLogSettings」を参照してください。

### delete-api-mapping

次のコード例は、delete-api-mapping を使用する方法を示しています。

AWS CLI

API マッピングを削除する方法

次の delete-api-mapping の例は、カスタムドメイン名「api.example.com」の API マッピングを削除します。

```
aws apigatewayv2 delete-api-mapping \
    --api-mapping-id a1b2c3 \
    --domain-name api.example.com
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「API Gateway でリージョナルカスタムドメイン名を設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteApiMapping」を参照してください。

### delete-api

次のコード例は、delete-api を使用する方法を示しています。

AWS CLI

API を削除する方法

次の delete-api の例は、API を削除します。

```
aws apigatewayv2 delete-api \
    --api-id a1b2c3d4
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「HTTP API の使用」と「WebSocket API の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteApi」を参照してください。

### delete-authorizer

次のコード例は、delete-authorizer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オーソライザーを削除する方法

次の delete-authorizer の例では、オーソライザーを削除します。

```
aws apigatewayv2 delete-authorizer \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --authorizer-id a1b2c3
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「JWT オーソライザーを使用した HTTP API へのアクセスの制御」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAuthorizer」を参照してください。

### delete-cors-configuration

次のコード例は、delete-cors-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

HTTP API の CORS 構成を削除する方法

次の delete-cors-configuration の例では、CORS 構成を削除することで HTTP API の CORS を無効にします。

```
aws apigatewayv2 delete-cors-configuration \
    --api-id a1b2c3d4
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「HTTP API CORS の設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteCorsConfiguration」を参照してください。

### delete-deployment

次のコード例は、delete-deployment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デプロイを削除する方法

次の delete-deployment の例では、API のデプロイを削除します。

```
aws apigatewayv2 delete-deployment \
    --api-id a1b2c3d4 \
```

```
    --deployment-id a1b2c3
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「API デプロイ」を参照してください。

- API の詳細については、 コマンドリファレンスAWS CLIの「DeleteDeployment」を参照してください。

### delete-domain-name

次のコード例では、delete-domain-name を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムドメイン名を削除する方法

次の delete-domain-name の例では、カスタムドメイン名を削除します。

```
aws apigatewayv2 delete-domain-name \
    --domain-name api.example.com
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「API Gateway でリージョナルカスタムドメイン名を設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDomainName」を参照してください。

### delete-integration

次のコード例は、delete-integration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

統合を削除する方法

次の delete-integration の例では、API 統合を削除します。

```
aws apigatewayv2 delete-integration \
```

```
    --api-id a1b2c3d4 \
    --integration-id a1b2c3
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「HTTP API 統合の設定」と「WebSocket API 統合の設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteIntegration」を参照してください。

### delete-route-settings

次のコード例は、delete-route-settings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルート設定を削除する方法

次の delete-route-settings の例では、指定されたルートのルート設定を削除します。

```
aws apigatewayv2 delete-route-settings \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --stage-name dev \
    --route-key 'GET /pets'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「HTTP API のルートの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteRouteSettings」を参照してください。

### delete-route

次のコード例は、delete-route を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルートを削除する方法

次の delete-route の例では、API ルートを削除します。

```
aws apigatewayv2 delete-route \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --route-id a1b2c3
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「HTTP API のルートの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteRoute」を参照してください。

### delete-routing-rule

次のコード例は、delete-routing-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルーティングルールを削除するには

次の delete-routing-rule の例では、カスタムドメイン名のルーティングルールを削除します。

```
aws apigatewayv2 delete-routing-rule \
    --domain-name 'regional.example.com' \
    --routing-rule-id aaa111
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「API ステージを REST API のカスタムドメイン名に接続するためのルーティングルール」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteRoutingRule」を参照してください。

### delete-stage

次のコード例は、delete-stage を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ステージを削除する方法

次の delete-stage の例では、API の test ステージを削除します。

```
aws apigatewayv2 delete-stage \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --stage-name test
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「HTTP API のルートの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteStage」を参照してください。

### delete-vpc-link

次のコード例は、delete-vpc-link を使用する方法を示しています。

AWS CLI

HTTP API の VPC リンクを削除する方法

次の delete-vpc-link の例は、VPC リンクを削除します。

```
aws apigatewayv2 delete-vpc-link \
    --vpc-link-id abcd123
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「HTTP API の VPC リンクの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteVpcLink」を参照してください。

### export-api

次のコード例は、export-api を使用する方法を示しています。

AWS CLI

HTTP API の OpenAPI 定義をエクスポートする方法

次の export-api の例は、「prod」という名前の API ステージの OpenAPI 3.0 定義を、「stage-definition.yaml」という名前の YAML ファイルにエクスポートします。エクスポートされた定義ファイルには、デフォルトで API Gateway 拡張が含まれます。

```
aws apigatewayv2 export-api \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --output-type YAML \
    --specification OAS30 \
    --stage-name prod \
    stage-definition.yaml
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「API Gateway から HTTP API のエクスポート」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ExportApi」を参照してください。

### get-api-mapping

次のコード例は、get-api-mapping を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムドメイン名の API マッピングに関する情報を取得するには

次の get-api-mapping の例では、カスタムドメイン名「api.example.com」の API マッピングに関する情報を表示します。

```
aws apigatewayv2 get-api-mapping \
    --api-mapping-id a1b2c3 \
    --domain-name api.example.com
```

出力:

```
{
    "ApiId": "a1b2c3d4",
    "ApiMappingId": "a1b2c3d5",
    "ApiMappingKey": "myTestApi"
```

```
    "Stage": "test"
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「API Gateway でリージョナルカスタムドメイン名を設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetApiMapping」を参照してください。

### get-api-mappings

次のコード例は、get-api-mappings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムドメイン名の API マッピングを取得する方法

次の get-api-mappings の例では、カスタムドメイン名「api.example.com」の API マッピングのすべてを一覧表示します。

```
aws apigatewayv2 get-api-mappings \
    --domain-name api.example.com
```

出力:

```
{
    "Items": [
        {
            "ApiId": "a1b2c3d4",
            "ApiMappingId": "a1b2c3d5",
            "ApiMappingKey": "myTestApi"
            "Stage": "test"
        },
        {
            "ApiId": "a5b6c7d8",
            "ApiMappingId": "a1b2c3d6",
            "ApiMappingKey": "myDevApi"
            "Stage": "dev"
        },
    ]
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「API Gateway でリージョナルカスタムドメイン名を設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetApiMappings」を参照してください。

### get-api

次のコード例は、get-api を使用する方法を示しています。

AWS CLI

API に関する情報を取得する方法

以下の get-api の例では、API に関する情報を表示します。

```
aws apigatewayv2 get-api \
    --api-id a1b2c3d4
```

出力:

```
{
    "ApiEndpoint": "https://a1b2c3d4.execute-api.us-west-2.amazonaws.com",
    "ApiId": "a1b2c3d4",
    "ApiKeySelectionExpression": "$request.header.x-api-key",
    "CreatedDate": "2020-03-28T00:32:37Z",
    "Name": "my-api",
    "ProtocolType": "HTTP",
    "RouteSelectionExpression": "$request.method $request.path",
    "Tags": {
        "department": "finance"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetApi」を参照してください。

### get-apis

次のコード例は、get-apis を使用する方法を示しています。

AWS CLI

API の一覧を取得する方法

次の get-apis の例では、現在のユーザーのすべての API を一覧表示します。

```
aws apigatewayv2 get-apis
```

出力:

```
{
    "Items": [
        {
            "ApiEndpoint": "wss://a1b2c3d4.execute-api.us-west-2.amazonaws.com",
            "ApiId": "a1b2c3d4",
            "ApiKeySelectionExpression": "$request.header.x-api-key",
            "CreatedDate": "2020-04-07T20:21:59Z",
            "Name": "my-websocket-api",
            "ProtocolType": "WEBSOCKET",
            "RouteSelectionExpression": "$request.body.message",
            "Tags": {}
        },
        {
            "ApiEndpoint": "https://a1b2c3d5.execute-api.us-west-2.amazonaws.com",
            "ApiId": "a1b2c3d5",
            "ApiKeySelectionExpression": "$request.header.x-api-key",
            "CreatedDate": "2020-04-07T20:23:50Z",
            "Name": "my-http-api",
            "ProtocolType": "HTTP",
            "RouteSelectionExpression": "$request.method $request.path",
            "Tags": {}
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「HTTP API の使用」と「WebSocket API の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetApis」を参照してください。

### get-authorizer

次のコード例は、get-authorizer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オーソライザーに関する情報を取得する方法

以下の get-authorizer の例では、オーソライザーに関する情報を表示します。

```
aws apigatewayv2 get-authorizer \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --authorizer-id a1b2c3
```

出力:

```
{
    "AuthorizerId": "a1b2c3",
    "AuthorizerType": "JWT",
    "IdentitySource": [
        "$request.header.Authorization"
    ],
    "JwtConfiguration": {
        "Audience": [
            "123456abc"
        ],
        "Issuer": "https://cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-west-2_abc123"
    },
    "Name": "my-jwt-authorizer"
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「JWT オーソライザーを使用した HTTP API へのアクセスの制御」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAuthorizer」を参照してください。

### get-authorizers

次のコード例は、get-authorizers を使用する方法を示しています。

AWS CLI

API のオーソライザーの一覧を取得する方法

次の get-authorizers の例では、API のすべてのオーソライザーを一覧表示します。

```
aws apigatewayv2 get-authorizers \
    --api-id a1b2c3d4
```

出力:

```
{
    "Items": [
        {
            "AuthorizerId": "a1b2c3",
            "AuthorizerType": "JWT",
            "IdentitySource": [
                "$request.header.Authorization"
            ],
            "JwtConfiguration": {
                "Audience": [
                    "123456abc"
                ],
                "Issuer": "https://cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-
west-2_abc123"
            },
            "Name": "my-jwt-authorizer"
        },
        {
            "AuthorizerId": "a1b2c4",
            "AuthorizerType": "JWT",
            "IdentitySource": [
                "$request.header.Authorization"
            ],
            "JwtConfiguration": {
                "Audience": [
                    "6789abcde"
                ],
                "Issuer": "https://cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-
west-2_abc234"
            },
            "Name": "new-jwt-authorizer"
        }
```

```
    ]
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「JWT オーソライザーを使用した HTTP API へのアクセスの制御」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAuthorizers」を参照してください。

### get-deployment

次のコード例は、get-deployment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デプロイの情報を取得する方法

以下の get-deployment の例では、デプロイに関する情報を表示します。

```
aws apigatewayv2 get-deployment \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --deployment-id abcdef
```

出力:

```
{
    "AutoDeployed": true,
    "CreatedDate": "2020-04-07T23:58:40Z",
    "DeploymentId": "abcdef",
    "DeploymentStatus": "DEPLOYED",
    "Description": "Automatic deployment triggered by changes to the Api
 configuration"
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「API デプロイ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDeployment」を参照してください。

### get-deployments

次のコード例は、get-deployments を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デプロイの一覧を取得する方法

次の get-deployments の例では、すべての API のデプロイの一覧を表示します。

```
aws apigatewayv2 get-deployments \
    --api-id a1b2c3d4
```

出力:

```
{
    "Items": [
        {
            "AutoDeployed": true,
            "CreatedDate": "2020-04-07T23:58:40Z",
            "DeploymentId": "abcdef",
            "DeploymentStatus": "DEPLOYED",
            "Description": "Automatic deployment triggered by changes to the Api
 configuration"
        },
        {
            "AutoDeployed": true,
            "CreatedDate": "2020-04-06T00:33:00Z",
            "DeploymentId": "bcdefg",
            "DeploymentStatus": "DEPLOYED",
            "Description": "Automatic deployment triggered by changes to the Api
 configuration"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「API デプロイ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDeployments」を参照してください。

### get-domain-name

次のコード例は、get-domain-name を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムドメイン名に関する情報を取得する方法

次の get-domain-name の例では、カスタムドメイン名に関する情報を表示します。

```
aws apigatewayv2 get-domain-name \
    --domain-name api.example.com
```

出力:

```
{
    "ApiMappingSelectionExpression": "$request.basepath",
    "DomainName": "api.example.com",
    "DomainNameConfigurations": [
        {
            "ApiGatewayDomainName": "d-1234.execute-api.us-west-2.amazonaws.com",
            "CertificateArn": "arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/123456789012-1234-1234-1234-12345678",
            "EndpointType": "REGIONAL",
            "HostedZoneId": "123456789111",
            "SecurityPolicy": "TLS_1_2",
            "DomainNameStatus": "AVAILABLE"
        }
    ],
    "Tags": {}
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「API Gateway でリージョナルカスタムドメイン名を設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDomainName」を参照してください。

### get-domain-names

次のコード例は、get-domain-names を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムドメイン名の一覧を取得する方法

次の get-domain-names の例では、現在のユーザーのすべてのカスタムドメイン名を一覧表示します。

```
aws apigatewayv2 get-domain-names
```

出力:

```
{
    "Items": [
        {
            "ApiMappingSelectionExpression": "$request.basepath",
            "DomainName": "api.example.com",
            "DomainNameConfigurations": [
                {
                    "ApiGatewayDomainName": "d-1234.execute-api.us-
west-2.amazonaws.com",
                    "CertificateArn": "arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/123456789012-1234-1234-1234-12345678",
                    "EndpointType": "REGIONAL",
                    "HostedZoneId": "123456789111",
                    "SecurityPolicy": "TLS_1_2",
                    "DomainNameStatus": "AVAILABLE"
                }
            ]
        },
        {
            "ApiMappingSelectionExpression": "$request.basepath",
            "DomainName": "newApi.example.com",
            "DomainNameConfigurations": [
                {
                    "ApiGatewayDomainName": "d-5678.execute-api.us-
west-2.amazonaws.com",
                    "CertificateArn": "arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/123456789012-1234-1234-1234-12345678",
                    "EndpointType": "REGIONAL",
                    "HostedZoneId": "123456789222",
                    "SecurityPolicy": "TLS_1_2",
                    "DomainNameStatus": "AVAILABLE"
                }
```

```
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「API Gateway でリージョナルカスタムドメイン名を設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDomainNames」を参照してください。

### get-integration

次のコード例は、get-integration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

統合に関する情報を取得する方法

以下の get-integration の例では、統合に関する情報を表示します。

```
aws apigatewayv2 get-integration \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --integration-id a1b2c3
```

出力:

```
{
    "ApiGatewayManaged": true,
    "ConnectionType": "INTERNET",
    "IntegrationId": "a1b2c3",
    "IntegrationMethod": "POST",
    "IntegrationType": "AWS_PROXY",
    "IntegrationUri": "arn:aws:lambda:us-west-2:12356789012:function:hello12",
    "PayloadFormatVersion": "2.0",
    "TimeoutInMillis": 30000
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「HTTP API 統合の設定」と「WebSocket API 統合の設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetIntegration」を参照してください。

### get-integrations

次のコード例は、get-integrations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

統合の一覧を取得する方法

次の get-integrations の例では、すべての API の統合の一覧を表示します。

```
aws apigatewayv2 get-integrations \
    --api-id a1b2c3d4
```

出力:

```
{
    "Items": [
        {
            "ApiGatewayManaged": true,
            "ConnectionType": "INTERNET",
            "IntegrationId": "a1b2c3",
            "IntegrationMethod": "POST",
            "IntegrationType": "AWS_PROXY",
            "IntegrationUri": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-
function",
            "PayloadFormatVersion": "2.0",
            "TimeoutInMillis": 30000
        },
        {
            "ConnectionType": "INTERNET",
            "IntegrationId": "a1b2c4",
            "IntegrationMethod": "ANY",
            "IntegrationType": "HTTP_PROXY",
            "IntegrationUri": "https://www.example.com",
            "PayloadFormatVersion": "1.0",
            "TimeoutInMillis": 30000
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「HTTP API 統合の設定」と「WebSocket API 統合の設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetIntegrations」を参照してください。

### get-route

次のコード例は、get-route を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルートに関する情報を取得するには

以下の get-route の例では、ルートに関する情報を表示します。

```
aws apigatewayv2 get-route \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --route-id 72jz1wk
```

出力:

```
{
    "ApiKeyRequired": false,
    "AuthorizationType": "NONE",
    "RouteId": "72jz1wk",
    "RouteKey": "ANY /pets",
    "Target": "integrations/a1b2c3"
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「HTTP API のルートの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRoute」を参照してください。

### get-routes

次のコード例は、get-routes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルートの一覧を取得する方法

次の get-routes の例では、API のすべてのルートの一覧を表示します。

```
aws apigatewayv2 get-routes \
    --api-id a1b2c3d4
```

出力:

```
{
    "Items": [
        {
            "ApiKeyRequired": false,
            "AuthorizationType": "NONE",
            "RouteId": "72jz1wk",
            "RouteKey": "ANY /admin",
            "Target": "integrations/a1b2c3"
        },
        {
            "ApiGatewayManaged": true,
            "ApiKeyRequired": false,
            "AuthorizationType": "NONE",
            "RouteId": "go65gqi",
            "RouteKey": "$default",
            "Target": "integrations/a1b2c4"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「HTTP API のルートの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRoutes」を参照してください。

### get-routing-rule

次のコード例は、get-routing-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルーティングルールを取得するには

次の get-routing-rule の例では、ドメイン名のルーティングルールを取得します。

```
aws apigatewayv2 get-routing-rule \
    --domain-name 'regional.example.com' \
    --routing-rule-id aaa111
```

出力:

```
{
    "Actions": [
        {
            "InvokeApi": {
                "ApiId": "abcd1234",
                "Stage": "prod",
                "StripBasePath": false
            }
        }
    ],
    "Conditions": [
        {
            "MatchBasePaths": {
                "AnyOf": [
                    "PetStoreShopper"
                ]
            }
        }
    ],
    "Priority": 50,
    "RoutingRuleArn": "arn:aws:apigateway:us-east-2:123456789012:/domainnames/
regional.example.com/routingrules/aaa111",
    "RoutingRuleId": "aaa111"
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「API ステージを REST API のカスタムドメイン名に接続するためのルーティングルール」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRoutingRule」を参照してください。

### get-stage

次のコード例は、get-stage を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ステージに関する情報を取得するには

以下の get-stage の例では、API の prod ステージに関する情報を表示します。

```
aws apigatewayv2 get-stage \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --stage-name prod
```

出力:

```
{
    "CreatedDate": "2020-04-08T00:36:05Z",
    "DefaultRouteSettings": {
        "DetailedMetricsEnabled": false
    },
    "DeploymentId": "x1zwyv",
    "LastUpdatedDate": "2020-04-08T00:36:13Z",
    "RouteSettings": {},
    "StageName": "prod",
    "StageVariables": {
        "function": "my-prod-function"
    },
    "Tags": {}
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「HTTP API のルートの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetStage」を参照してください。

### get-stages

次のコード例は、get-stages を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ステージの一覧を取得する方法

次の get-stages の例では、API のすべてのステージを一覧表示します。

```
aws apigatewayv2 get-stages \
    --api-id a1b2c3d4
```

出力:

```
{
    "Items": [
        {
            "ApiGatewayManaged": true,
            "AutoDeploy": true,
            "CreatedDate": "2020-04-08T00:08:44Z",
            "DefaultRouteSettings": {
                "DetailedMetricsEnabled": false
            },
            "DeploymentId": "dty748",
            "LastDeploymentStatusMessage": "Successfully deployed stage with
 deployment ID 'dty748'",
            "LastUpdatedDate": "2020-04-08T00:09:49Z",
            "RouteSettings": {},
            "StageName": "$default",
            "StageVariables": {},
            "Tags": {}
        },
        {
            "AutoDeploy": true,
            "CreatedDate": "2020-04-08T00:35:06Z",
            "DefaultRouteSettings": {
                "DetailedMetricsEnabled": false
            },
            "LastUpdatedDate": "2020-04-08T00:35:48Z",
            "RouteSettings": {},
            "StageName": "dev",
            "StageVariables": {
                "function": "my-dev-function"
            },
            "Tags": {}
        },
```

```
        {
            "CreatedDate": "2020-04-08T00:36:05Z",
            "DefaultRouteSettings": {
                "DetailedMetricsEnabled": false
            },
            "DeploymentId": "x1zwyv",
            "LastUpdatedDate": "2020-04-08T00:36:13Z",
            "RouteSettings": {},
            "StageName": "prod",
            "StageVariables": {
                "function": "my-prod-function"
            },
            "Tags": {}
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「HTTP API のルートの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetStages」を参照してください。

### get-tags

次のコード例は、get-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースのタグの一覧を取得する方法

次の get-tags の例では、API のすべてのタグを一覧表示します。

```
aws apigatewayv2 get-tags \
    --resource-arn arn:aws:apigateway:us-west-2::/apis/a1b2c3d4
```

出力:

```
{
    "Tags": {
        "owner": "dev-team",
        "environment": "prod"
```

```
    }
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「API Gateway リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetTags」を参照してください。

### get-vpc-link

次のコード例は、get-vpc-link を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC リンクに関する情報を取得する方法

以下の get-vpc-link の例では、VPC リンクに関する情報を表示します。

```
aws apigatewayv2 get-vpc-link \
    --vpc-link-id abcd123
```

出力:

```
{
    "CreatedDate": "2020-04-07T00:27:47Z",
    "Name": "MyVpcLink",
    "SecurityGroupIds": [
        "sg1234",
        "sg5678"
    ],
    "SubnetIds": [
        "subnet-aaaa",
        "subnet-bbbb"
    ],
    "Tags": {},
    "VpcLinkId": "abcd123",
    "VpcLinkStatus": "AVAILABLE",
    "VpcLinkStatusMessage": "VPC link is ready to route traffic",
    "VpcLinkVersion": "V2"
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「HTTP API の VPC リンクの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetVpcLink」を参照してください。

### get-vpc-links

次のコード例は、get-vpc-links を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC リンクの一覧を取得する方法

次の例 get-vpc-links では、現在のユーザーのすべての VPC リンクを一覧表示します。

```
aws apigatewayv2 get-vpc-links
```

出力:

```
{
    "Items": [
        {
            "CreatedDate": "2020-04-07T00:27:47Z",
            "Name": "MyVpcLink",
            "SecurityGroupIds": [
                "sg1234",
                "sg5678"
            ],
            "SubnetIds": [
                "subnet-aaaa",
                "subnet-bbbb"
            ],
            "Tags": {},
            "VpcLinkId": "abcd123",
            "VpcLinkStatus": "AVAILABLE",
            "VpcLinkStatusMessage": "VPC link is ready to route traffic",
            "VpcLinkVersion": "V2"
        }
        {
            "CreatedDate": "2020-04-07T00:27:47Z",
            "Name": "MyOtherVpcLink",
            "SecurityGroupIds": [
```

```
                "sg1234",
                "sg5678"
            ],
            "SubnetIds": [
                "subnet-aaaa",
                "subnet-bbbb"
            ],
            "Tags": {},
            "VpcLinkId": "abcd456",
            "VpcLinkStatus": "AVAILABLE",
            "VpcLinkStatusMessage": "VPC link is ready to route traffic",
            "VpcLinkVersion": "V2"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「HTTP API の VPC リンクの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetVpcLinks」を参照してください。

### import-api

次のコード例は、import-api を使用する方法を示しています。

AWS CLI

HTTP API をインポートする方法

次の import-api の例では、「api-definition.yaml」という名前の OpenAPI 3.0 定義ファイルから HTTP API を作成します。

```
aws apigatewayv2 import-api \
    --body file://api-definition.yaml
```

api-definition.yaml の内容:

```
openapi: 3.0.1
info:
    title: My Lambda API
    version: v1.0
```

```
paths:
    /hello:
        x-amazon-apigateway-any-method:
            x-amazon-apigateway-integration:
                payloadFormatVersion: 2.0
                type: aws_proxy
                httpMethod: POST
                uri: arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:hello/invocations
                connectionType: INTERNET
```

出力:

```
{
    "ApiEndpoint": "https://a1b2c3d4.execute-api.us-west-2.amazonaws.com",
    "ApiId": "a1b2c3d4",
    "ApiKeySelectionExpression": "$request.header.x-api-key",
    "CreatedDate": "2020-04-08T17:19:38+00:00",
    "Name": "My Lambda API",
    "ProtocolType": "HTTP",
    "RouteSelectionExpression": "$request.method $request.path",
    "Tags": {},
    "Version": "v1.0"
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「HTTP API の OpenAPI 定義の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ImportApi」を参照してください。

### list-routing-rules

次のコード例は、list-routing-rules を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルーティングルールを一覧表示するには

次の list-routing-rules の例では、ドメイン名のルーティングルールを一覧表示します。

```
aws apigatewayv2 list-routing-rules \
```

```
    --domain-name 'regional.example.com'
```

出力:

```
{
    "RoutingRules": [
        {
            "Actions": [
                {
                    "InvokeApi": {
                        "ApiId": "abcd1234",
                        "Stage": "prod",
                        "StripBasePath": false
                    }
                }
            ],
            "Conditions": [
                {
                    "MatchBasePaths": {
                        "AnyOf": [
                            "PetStoreShopper"
                        ]
                    }
                }
            ],
            "Priority": 150,
            "RoutingRuleArn": "arn:aws:apigateway:us-east-1:123456789012:/
domainnames/regional.example.com/routingrules/aaa111",
            "RoutingRuleId": "aaa111"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「API ステージを REST API のカスタムドメイン名に接続するためのルーティングルール」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListRoutingRules」を参照してください。

### put-routing-rule

次のコード例は、put-routing-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルーティングルールを更新するには

次の put-routing-rule の例では、ルーティングルールの優先度を更新します。

```
aws apigatewayv2 put-routing-rule \
    --domain-name 'regional.example.com' \
    --priority 150 \
    --conditions '[ \
        { \
            "MatchBasePaths": { \
                "AnyOf": [ \
                    "PetStoreShopper" \
                ] \
            } \
        } \
    ]' \
    --actions '[ \
        { \
            "InvokeApi": { \
                "ApiId": "abcd1234", \
                "Stage": "prod" \
            } \
        } \
    ]'
```

出力:

```
{
    "Actions": [
        {
            "InvokeApi": {
                "ApiId": "abcd1234",
                "Stage": "prod",
                "StripBasePath": false
            }
        }
    ],
    "Conditions": [
        {
            "MatchBasePaths": {
                "AnyOf": [
```

```
                    "PetStoreShopper"
                ]
            }
        }
    ],
    "Priority": 150,
    "RoutingRuleArn": "arn:aws:apigateway:us-east-2:123456789012:/domainnames/
regional.example.com/routingrules/aaa111",
    "RoutingRuleId": "aaa111"
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「API ステージを REST API のカスタムドメイン名に接続するためのルーティングルール」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutRoutingRule」を参照してください。

### reimport-api

次のコード例は、reimport-api を使用する方法を示しています。

AWS CLI

HTTP API を再インポートする方法

次の reimport-api の例では、api-definition.yaml で指定された OpenAPI 3.0 定義を使用するように既存の HTTP API を更新します。

```
aws apigatewayv2 reimport-api \
    --body file://api-definition.yaml \
    --api-id a1b2c3d4
```

api-definition.yaml の内容:

```
openapi: 3.0.1
info:
    title: My Lambda API
    version: v1.0
paths:
    /hello:
        x-amazon-apigateway-any-method:
            x-amazon-apigateway-integration:
```

```
                payloadFormatVersion: 2.0
                type: aws_proxy
                httpMethod: POST
                uri: arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-west-2:12356789012:function:hello/invocations
                connectionType: INTERNET
```

出力:

```
{
    "ApiEndpoint": "https://a1b2c3d4.execute-api.us-west-2.amazonaws.com",
    "ApiId": "a1b2c3d4",
    "ApiKeySelectionExpression": "$request.header.x-api-key",
    "CreatedDate": "2020-04-08T17:19:38+00:00",
    "Name": "My Lambda API",
    "ProtocolType": "HTTP",
    "RouteSelectionExpression": "$request.method $request.path",
    "Tags": {},
    "Version": "v1.0"
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「HTTP API の OpenAPI 定義の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ReimportApi」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースにタグ付けする方法

次の tag-resource の例では、指定された API に「Department」のキー名と「Accounting」の値を持つタグを追加します。

```
aws apigatewayv2 tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:apigateway:us-west-2::/apis/a1b2c3d4 \
    --tags Department=Accounting
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「API Gateway リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースからタグを削除する

次の untag-resource の例では、キー名「Project」と「Owner」の含まれるタグを指定された API から削除します。

```
aws apigatewayv2 untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:apigateway:us-west-2::/apis/a1b2c3d4 \
    --tag-keys Project Owner
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「API Gateway リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-api-mapping

次のコード例は、update-api-mapping を使用する方法を示しています。

AWS CLI

API マッピングを作成する方法

次の update-api-mapping の例では、カスタムドメイン名の API マッピングを変更します。その結果、指定された API とステージにカスタムドメイン名を使用するベース URL は https://api.example.com/dev になります。

```
aws apigatewayv2 update-api-mapping \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --stage dev \
    --domain-name api.example.com \
    --api-mapping-id 0qzs2sy7bh \
    --api-mapping-key dev
```

出力:

```
{
    "ApiId": "a1b2c3d4",
    "ApiMappingId": "0qzs2sy7bh",
    "ApiMappingKey": "dev"
    "Stage": "dev"
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「API Gateway でリージョナルカスタムドメイン名を設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateApiMapping」を参照してください。

### update-api

次のコード例は、update-api を使用する方法を示しています。

AWS CLI

HTTP API の CORS を有効にする方法

次の update-api の例では、指定された API の CORS 構成を更新して、https://www.example.com からのリクエストを許可します。

```
aws apigatewayv2 update-api \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --cors-configuration AllowOrigins=https://www.example.com
```

出力:

```
{
```

```
    "ApiEndpoint": "https://a1b2c3d4.execute-api.us-west-2.amazonaws.com",
    "ApiId": "a1b2c3d4",
    "ApiKeySelectionExpression": "$request.header.x-api-key",
    "CorsConfiguration": {
        "AllowCredentials": false,
        "AllowHeaders": [
            "header1",
            "header2"
        ],
        "AllowMethods": [
            "GET",
            "OPTIONS"
        ],
        "AllowOrigins": [
            "https://www.example.com"
        ]
    },
    "CreatedDate": "2020-04-08T18:39:37+00:00",
    "Name": "my-http-api",
    "ProtocolType": "HTTP",
    "RouteSelectionExpression": "$request.method $request.path",
    "Tags": {},
    "Version": "v1.0"
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「HTTP API CORS の設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateApi」を参照してください。

### update-authorizer

次のコード例は、update-authorizer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オーソライザーを更新する方法

次の update-authorizer の例では、JWT オーソライザーの ID ソースを「Authorization」という名前のヘッダーに変更します。

```
aws apigatewayv2 update-authorizer \
```

```
    --api-id a1b2c3d4 \
    --authorizer-id a1b2c3 \
    --identity-source '$request.header.Authorization'
```

出力:

```
{
    "AuthorizerId": "a1b2c3",
    "AuthorizerType": "JWT",
    "IdentitySource": [
        "$request.header.Authorization"
    ],
    "JwtConfiguration": {
        "Audience": [
            "123456abc"
        ],
        "Issuer": "https://cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-west-2_abc123"
    },
    "Name": "my-jwt-authorizer"
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「JWT オーソライザーを使用した HTTP API へのアクセスの制御」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateAuthorizer」を参照してください。

### update-deployment

次のコード例は、update-deployment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デプロイの説明を変更する方法

次の update-deployment の例では、デプロイの説明を更新します。

```
aws apigatewayv2 update-deployment \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --deployment-id abcdef \
    --description 'Manual deployment to fix integration test failures.'
```

出力:

```
{
    "AutoDeployed": false,
    "CreatedDate": "2020-02-05T16:21:48+00:00",
    "DeploymentId": "abcdef",
    "DeploymentStatus": "DEPLOYED",
    "Description": "Manual deployment to fix integration test failures."
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「API Gateway での HTTP API の開発」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDeployment」を参照してください。

### update-domain-name

次のコード例は、update-domain-name を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムドメイン名を更新する方法

次の update-domain-name の例では、api.example.com カスタムドメイン名の新しい ACM 証明書を指定します。

```
aws apigatewayv2 update-domain-name \
    --domain-name api.example.com \
    --domain-name-configurations CertificateArn=arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/123456789012-1234-1234-1234-12345678
```

出力:

```
{
    "ApiMappingSelectionExpression": "$request.basepath",
    "DomainName": "regional.example.com",
    "DomainNameConfigurations": [
        {
            "ApiGatewayDomainName": "d-id.execute-api.us-west-2.amazonaws.com",
            "CertificateArn": "arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/123456789012-1234-1234-1234-12345678",
```

```
            "EndpointType": "REGIONAL",
            "HostedZoneId": "123456789111",
            "SecurityPolicy": "TLS_1_2",
            "DomainNameStatus": "AVAILABLE"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「API Gateway でリージョナルカスタムドメイン名を設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDomainName」を参照してください。

### update-integration

次のコード例は、update-integration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Lambda 統合を更新する方法

次の update-integration の例では、既存の AWS Lambda 統合を更新して、指定された Lambda 関数を使用します。

```
aws apigatewayv2 update-integration \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --integration-id a1b2c3 \
    --integration-uri arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-new-function/invocations
```

出力:

```
{
    "ConnectionType": "INTERNET",
    "IntegrationId": "a1b2c3",
    "IntegrationMethod": "POST",
    "IntegrationType": "AWS_PROXY",
    "IntegrationUri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/
functions/arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-new-function/
invocations",
    "PayloadFormatVersion": "2.0",
```

```
    "TimeoutInMillis": 5000
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「HTTP API 統合の設定」と「WebSocket API 統合の設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateIntegration」を参照してください。

### update-route

次のコード例は、update-route を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ルートの統合を更新する方法

次の update-route の例では、指定されたルートの統合を更新します。

```
aws apigatewayv2 update-route \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --route-id a1b2c3 \
    --target integrations/a1b2c6
```

出力:

```
{
    "ApiKeyRequired": false,
    "AuthorizationType": "NONE",
    "RouteId": "a1b2c3",
    "RouteKey": "ANY /pets",
    "Target": "integrations/a1b2c6"
}
```

例 2: ルートにオーソライザーを追加する方法

次の update-route の例では、指定されたルートを更新して、JWT オーソライザーを使用します。

```
aws apigatewayv2 update-route \
    --api-id a1b2c3d4  \
```

```
    --route-id a1b2c3  \
    --authorization-type JWT \
    --authorizer-id a1b2c5 \
    --authorization-scopes user.id user.email
```

出力:

```
{
    "ApiKeyRequired": false,
    "AuthorizationScopes": [
        "user.id",
        "user.email"
    ],
    "AuthorizationType": "JWT",
    "AuthorizerId": "a1b2c5",
    "OperationName": "GET HTTP",
    "RequestParameters": {},
    "RouteId": "a1b2c3",
    "RouteKey": "GET /pets",
    "Target": "integrations/a1b2c6"
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「JWT オーソライザーを使用した HTTP API へのアクセスの制御」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateRoute」を参照してください。

### update-stage

次のコード例は、update-stage を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムスロットリングを設定する方法

次の update-stage の例は、API の指定されたステージとルートのカスタムスロットリングを設定します。

```
aws apigatewayv2 update-stage \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --stage-name dev \
```

```
    --route-settings '{"GET /pets":
{"ThrottlingBurstLimit":100,"ThrottlingRateLimit":2000}}'
```

出力:

```
{
    "CreatedDate": "2020-04-05T16:21:16+00:00",
    "DefaultRouteSettings": {
        "DetailedMetricsEnabled": false
    },
    "DeploymentId": "shktxb",
    "LastUpdatedDate": "2020-04-08T22:23:17+00:00",
    "RouteSettings": {
        "GET /pets": {
            "ThrottlingBurstLimit": 100,
            "ThrottlingRateLimit": 2000.0
        }
    },
    "StageName": "dev",
    "StageVariables": {},
    "Tags": {}
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「HTTP API の保護」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateStage」を参照してください。

### update-vpc-link

次のコード例は、update-vpc-link を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC リンクを更新する方法

次の update-vpc-link 例では、VPC リンクの名前を更新します。VPC リンクを作成した後は、そのセキュリティグループまたはサブネットを変更することはできません。

```
aws apigatewayv2 update-vpc-link \
    --vpc-link-id abcd123 \
```

```
    --name MyUpdatedVpcLink
```

出力:

```
{
    "CreatedDate": "2020-04-07T00:27:47Z",
    "Name": "MyUpdatedVpcLink",
    "SecurityGroupIds": [
        "sg1234",
        "sg5678"
    ],
    "SubnetIds": [
        "subnet-aaaa",
        "subnet-bbbb"
    ],
    "Tags": {},
    "VpcLinkId": "abcd123",
    "VpcLinkStatus": "AVAILABLE",
    "VpcLinkStatusMessage": "VPC link is ready to route traffic",
    "VpcLinkVersion": "V2"
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「HTTP API の VPC リンクの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateVpcLink」を参照してください。

## AWS CLI を使用した API Gateway Management API の例

次のコードサンプルは、API Gateway Management API で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### delete-connection

次の例では、delete-connection を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

WebSocket 接続を削除する方法

次の delete-connection の例では、指定された WebSocket API からクライアントを切断します。

```
aws apigatewaymanagementapi delete-connection \
    --connection-id L0SM9cOFvHcCIhw= \
    --endpoint-url https://aabbccddee.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/prod
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon API Gateway ディベロッパーガイド」の「バックエンドサービスでの @connections コマンドの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteConnection」を参照してください。

### get-connection

次の例では、get-connection を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

WebSocket 接続に関する情報を取得する方法

次の get-connection 例では、指定された WebSocket API への接続について説明しています。

```
aws apigatewaymanagementapi get-connection \
    --connection-id L0SM9cOFvHcCIhw= \
```

```
    --endpoint-url https://aabbccddee.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/prod
```

出力:

```
{
    "ConnectedAt": "2020-04-30T20:10:33.236Z",
    "Identity": {
        "SourceIp": "192.0.2.1"
    },
    "LastActiveAt": "2020-04-30T20:10:42.997Z"
}
```

詳細については、「Amazon API Gateway ディベロッパーガイド」の「バックエンドサービスでの @connections コマンドの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetConnection」を参照してください。

### post-to-connection

次の例では、post-to-connection を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

データを WebSocket 接続に送信する方法

次の post-to-connection の例では、指定した WebSocket API に接続しているクライアントにメッセージを送信します。

```
aws apigatewaymanagementapi post-to-connection \
    --connection-id L0SM9cOFvHcCIhw= \
    --data "Hello from API Gateway!" \
    --endpoint-url https://aabbccddee.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/prod
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon API Gateway ディベロッパーガイド」の「バックエンドサービスでの @connections コマンドの使用」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PostToConnection」を参照してください。

# AWS CLI を使用した App Mesh の例

次のコードサンプルは、App Mesh で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック


- アクション


## アクション

### `create-mesh`

次のコード例は、`create-mesh` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 新しいサービスメッシュを作成する方法

次の `create-mesh` の例では、サービスメッシュを作成します。

```
aws appmesh create-mesh \
    --mesh-name app1
```

出力:

```
{
    "mesh":{
        "meshName":"app1",
        "metadata":{
            "arn":"arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1",
            "createdAt":1563809909.282,
            "lastUpdatedAt":1563809909.282,
```

```
            "uid":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version":1
        },
        "spec":{},
        "status":{
            "status":"ACTIVE"
        }
    }
}
```

例 2: 複数のタグを含む新しいサービスメッシュを作成する方法

次の create-mesh の例は、複数のタグを含むサービスメッシュを作成します。

```
aws appmesh create-mesh \
    --mesh-name app2 \
    --tags key=key1,value=value1 key=key2,value=value2 key=key3,value=value3
```

出力:

```
{
    "mesh":{
        "meshName":"app2",
        "metadata":{
            "arn":"arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app2",
            "createdAt":1563822121.877,
            "lastUpdatedAt":1563822121.877,
            "uid":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version":1
        },
        "spec":{},
        "status":{
            "status":"ACTIVE"
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS App Mesh ユーザーガイド」の「サービスメッシュ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateMesh」を参照してください。

### create-route

次のコード例は、create-route を使用する方法を示しています。

AWS CLI

新しい gRPC ルートを作成する方法

次の create-route の例では、JSON 入力ファイルを使用して gRPC ルートを作成します。123 で始まるメタデータを持つ GRPC トラフィックは、serviceBgrpc という名前の仮想ノードにルーティングされます。ルートのターゲットと通信しようとしたときに特定の gRPC、HTTP、または TCP の障害が発生した場合、ルートは 3 回再試行されます。再試行するたびに 15 秒の遅延が発生します。

```
aws appmesh create-route \
    --cli-input-json file://create-route-grpc.json
```

create-route-grpc.json の内容:

```
{
    "meshName" : "apps",
    "routeName" : "grpcRoute",
    "spec" : {
       "grpcRoute" : {
          "action" : {
             "weightedTargets" : [
                {
                   "virtualNode" : "serviceBgrpc",
                   "weight" : 100
                }
             ]
          },
          "match" : {
             "metadata" : [
                {
                   "invert" : false,
                   "match" : {
                      "prefix" : "123"
                   },
                   "name" : "myMetadata"
                }
             ],
```

```
            "methodName" : "GetColor",
            "serviceName" : "com.amazonaws.services.ColorService"
         },
         "retryPolicy" : {
            "grpcRetryEvents" : [ "deadline-exceeded" ],
            "httpRetryEvents" : [ "server-error", "gateway-error" ],
            "maxRetries" : 3,
            "perRetryTimeout" : {
               "unit" : "s",
               "value" : 15
            },
            "tcpRetryEvents" : [ "connection-error" ]
         }
      },
      "priority" : 100
   },
   "virtualRouterName" : "serviceBgrpc"
}
```

出力:

```
{
    "route": {
        "meshName": "apps",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-west-2:123456789012:mesh/apps/virtualRouter/
serviceBgrpc/route/grpcRoute",
            "createdAt": 1572010806.008,
            "lastUpdatedAt": 1572010806.008,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 1
        },
        "routeName": "grpcRoute",
        "spec": {
            "grpcRoute": {
                "action": {
                    "weightedTargets": [
                        {
                            "virtualNode": "serviceBgrpc",
                            "weight": 100
                        }
                    ]
                },
```

```
                "match": {
                    "metadata": [
                        {
                            "invert": false,
                            "match": {
                                "prefix": "123"
                            },
                            "name": "mymetadata"
                        }
                    ],
                    "methodName": "GetColor",
                    "serviceName": "com.amazonaws.services.ColorService"
                },
                "retryPolicy": {
                    "grpcRetryEvents": [
                        "deadline-exceeded"
                    ],
                    "httpRetryEvents": [
                        "server-error",
                        "gateway-error"
                    ],
                    "maxRetries": 3,
                    "perRetryTimeout": {
                        "unit": "s",
                        "value": 15
                    },
                    "tcpRetryEvents": [
                        "connection-error"
                    ]
                }
            },
            "priority": 100
        },
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        },
        "virtualRouterName": "serviceBgrpc"
    }
}
```

新しい HTTP または HTTP/2 ルートを作成する方法

次の create-route の例では、JSON 入力ファイルを使用して HTTP/2 ルートを作成します。HTTP ルートを作成するには、http2Route を仕様の httpRoute に置き換えます。123 で始まるヘッダー値を持つ URL プレフィックス宛てのすべての HTTP/2 トラフィックは、serviceBhttp2 という名前の仮想ノードにルーティングされます。ルートのターゲットと通信しようとしたときに特定の HTTP または TCP の障害が発生した場合、ルートは 3 回再試行されます。再試行するたびに 15 秒の遅延が発生します。

```
aws appmesh create-route \
    --cli-input-json file://create-route-http2.json
```

create-route-http2.json の内容:

```
{
    "meshName": "apps",
    "routeName": "http2Route",
    "spec": {
        "http2Route": {
            "action": {
                "weightedTargets": [
                    {
                        "virtualNode": "serviceBhttp2",
                        "weight": 100
                    }
                ]
            },
            "match": {
                "headers": [
                    {
                        "invert": false,
                        "match": {
                            "prefix": "123"
                        },
                        "name": "clientRequestId"
                    }
                ],
                "method": "POST",
                "prefix": "/",
                "scheme": "http"
            },
            "retryPolicy": {
                "httpRetryEvents": [
                    "server-error",
```

```
                    "gateway-error"
                ],
                "maxRetries": 3,
                "perRetryTimeout": {
                    "unit": "s",
                    "value": 15
                },
                "tcpRetryEvents": [
                    "connection-error"
                ]
            }
        },
        "priority": 200
    },
    "virtualRouterName": "serviceBhttp2"
}
```

出力:

```
{
    "route": {
        "meshName": "apps",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-west-2:123456789012:mesh/apps/virtualRouter/
serviceBhttp2/route/http2Route",
            "createdAt": 1572011008.352,
            "lastUpdatedAt": 1572011008.352,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 1
        },
        "routeName": "http2Route",
        "spec": {
            "http2Route": {
                "action": {
                    "weightedTargets": [
                        {
                            "virtualNode": "serviceBhttp2",
                            "weight": 100
                        }
                    ]
                },
                "match": {
                    "headers": [
```

```
                        {
                            "invert": false,
                            "match": {
                                "prefix": "123"
                            },
                            "name": "clientRequestId"
                        }
                    ],
                    "method": "POST",
                    "prefix": "/",
                    "scheme": "http"
                },
                "retryPolicy": {
                    "httpRetryEvents": [
                        "server-error",
                        "gateway-error"
                    ],
                    "maxRetries": 3,
                    "perRetryTimeout": {
                        "unit": "s",
                        "value": 15
                    },
                    "tcpRetryEvents": [
                        "connection-error"
                    ]
                }
            },
            "priority": 200
        },
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        },
        "virtualRouterName": "serviceBhttp2"
    }
}
```

新しい TCP ルートを作成する方法

次の `create-route` の例では、JSON 入力ファイルを使用して TCP ルートを作成します。トラフィックの 75% は serviceBtcp という名前の仮想ノードにルーティングされ、トラフィックの 25% は serviceBv2tcp という名前の仮想ノードにルーティングされます。ターゲットごとに異なる重みを指定することは、アプリケーションの新しいバージョンのデプロイを実行する効果的な

方法です。重みを調整して、最終的にすべてのトラフィックの 100% がアプリケーションの新しいバージョンを持つターゲットにルーティングされるようにできます。

```
aws appmesh create-route \
    --cli-input-json file://create-route-tcp.json
```

create-route-tcp.json の内容:

```
{
    "meshName": "apps",
    "routeName": "tcpRoute",
    "spec": {
        "priority": 300,
        "tcpRoute": {
            "action": {
                "weightedTargets": [
                    {
                        "virtualNode": "serviceBtcp",
                        "weight": 75
                    },
                    {
                        "virtualNode": "serviceBv2tcp",
                        "weight": 25
                    }
                ]
            }
        }
    },
    "virtualRouterName": "serviceBtcp"
}
```

出力:

```
{
    "route": {
        "meshName": "apps",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-west-2:123456789012:mesh/apps/virtualRouter/
serviceBtcp/route/tcpRoute",
            "createdAt": 1572011436.26,
            "lastUpdatedAt": 1572011436.26,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
```

```
            "version": 1
        },
        "routeName": "tcpRoute",
        "spec": {
            "priority": 300,
            "tcpRoute": {
                "action": {
                    "weightedTargets": [
                        {
                            "virtualNode": "serviceBtcp",
                            "weight": 75
                        },
                        {
                            "virtualNode": "serviceBv2tcp",
                            "weight": 25
                        }
                    ]
                }
            }
        },
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        },
        "virtualRouterName": "serviceBtcp"
    }
}
```

詳細については、「AWS App Mesh ユーザーガイド」の「ルート」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateRoute」を参照してください。

### create-virtual-gateway

次のコード例は、create-virtual-gateway を使用する方法を示しています。

AWS CLI

仮想ゲートウェイを作成する方法

次の create-virtual-gateway の例では、JSON 入力ファイルを使用して、ポート 9080 を使用して HTTP のリスナーを持つ仮想ゲートウェイを作成します。

```
aws appmesh create-virtual-gateway \
    --mesh-name meshName \
    --virtual-gateway-name virtualGatewayName \
    --cli-input-json file://create-virtual-gateway.json
```

create-virtual-gateway.json の内容:

```
{
    "spec": {
      "listeners": [
        {
          "portMapping": {
            "port": 9080,
            "protocol": "http"
          }
        }
      ]
    }
}
```

出力:

```
{
    "virtualGateway": {
        "meshName": "meshName",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-west-2:123456789012:mesh/meshName/
virtualGateway/virtualGatewayName",
            "createdAt": "2022-04-06T10:42:42.015000-05:00",
            "lastUpdatedAt": "2022-04-06T10:42:42.015000-05:00",
            "meshOwner": "123456789012",
            "resourceOwner": "123456789012",
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 1
        },
        "spec": {
            "listeners": [
                {
                    "portMapping": {
                        "port": 9080,
                        "protocol": "http"
                    }
```

```
                }
            ]
        },
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        },
        "virtualGatewayName": "virtualGatewayName"
    }
}
```

詳細については、「AWS App Mesh ユーザーガイド」の「仮想ゲートウェイ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateVirtualGateway」を参照してください。

### create-virtual-node

次のコード例は、create-virtual-node を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 検出に DNS を使用する新しい仮想ノードを作成する方法

次の create-virtual-node の例では、JSON 入力ファイルを使用して、サービス検出に DNS を使用する仮想ノードを作成します。

```
aws appmesh create-virtual-node \
    --cli-input-json file://create-virtual-node-dns.json
```

create-virtual-node-dns.json の内容:

```
{
    "meshName": "app1",
    "spec": {
        "listeners": [
            {
                "portMapping": {
                    "port": 80,
                    "protocol": "http"
                }
            }
        ],
```

```
        "serviceDiscovery": {
            "dns": {
                "hostname": "serviceBv1.svc.cluster.local"
            }
        }
    },
    "virtualNodeName": "vnServiceBv1"
}
```

出力:

```
{
    "virtualNode": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualNode/
vnServiceBv1",
            "createdAt": 1563810019.874,
            "lastUpdatedAt": 1563810019.874,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 1
        },
        "spec": {
            "listeners": [
                {
                    "portMapping": {
                        "port": 80,
                        "protocol": "http"
                    }
                }
            ],
            "serviceDiscovery": {
                "dns": {
                    "hostname": "serviceBv1.svc.cluster.local"
                }
            }
        },
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        },
        "virtualNodeName": "vnServiceBv1"
    }
}
```

例 2: 検出に AWS Cloud Map を使用する新しい仮想ノードを作成する方法

次の create-virtual-node の例では、JSON 入力ファイルを使用して、サービス検出に AWS Cloud Map を使用する仮想ノードを作成します。

```
aws appmesh create-virtual-node \
    --cli-input-json file://create-virtual-node-cloud-map.json
```

create-virtual-node-cloud-map.json の内容:

```
{
    "meshName": "app1",
    "spec": {
        "backends": [
            {
                "virtualService": {
                    "virtualServiceName": "serviceA.svc.cluster.local"
                }
            }
        ],
        "listeners": [
            {
                "portMapping": {
                    "port": 80,
                    "protocol": "http"
                }
            }
        ],
        "serviceDiscovery": {
            "awsCloudMap": {
                "attributes": [
                    {
                        "key": "Environment",
                        "value": "Testing"
                    }
                ],
                "namespaceName": "namespace1",
                "serviceName": "serviceA"
            }
        }
    },
    "virtualNodeName": "vnServiceA"
```

```
}
```

出力:

```
{
    "virtualNode": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualNode/
vnServiceA",
            "createdAt": 1563810859.465,
            "lastUpdatedAt": 1563810859.465,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 1
        },
        "spec": {
            "backends": [
                {
                    "virtualService": {
                        "virtualServiceName": "serviceA.svc.cluster.local"
                    }
                }
            ],
            "listeners": [
                {
                    "portMapping": {
                        "port": 80,
                        "protocol": "http"
                    }
                }
            ],
            "serviceDiscovery": {
                "awsCloudMap": {
                    "attributes": [
                        {
                            "key": "Environment",
                            "value": "Testing"
                        }
                    ],
                    "namespaceName": "namespace1",
                    "serviceName": "serviceA"
                }
            }
```

```
        },
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        },
        "virtualNodeName": "vnServiceA"
    }
}
```

詳細については、「AWS App Mesh ユーザーガイド」の「仮想ノード」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateVirtualNode」を参照してください。

### create-virtual-router

次のコード例は、create-virtual-router を使用する方法を示しています。

AWS CLI

仮想ルーターを作成する方法

次の create-virtual-router の例では、JSON 入力ファイルを使用して、ポート 80 を使用して HTTP のリスナーを持つ仮想ルーターを作成します。

```
aws appmesh create-virtual-router \
    --cli-input-json file://create-virtual-router.json
```

create-virtual-router.json の内容:

```
{
    "meshName": "app1",
    "spec": {
        "listeners": [
            {
                "portMapping": {
                    "port": 80,
                    "protocol": "http"
                }
            }
        ]
    },
    "virtualRouterName": "vrServiceB"
```

```
}
```

出力:

```
{
    "virtualRouter": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualRouter/
vrServiceB",
            "createdAt": 1563810546.59,
            "lastUpdatedAt": 1563810546.59,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 1
        },
        "spec": {
            "listeners": [
                {
                    "portMapping": {
                        "port": 80,
                        "protocol": "http"
                    }
                }
            ]
        },
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        },
        "virtualRouterName": "vrServiceB"
    }
}
```

詳細については、「AWS App Mesh ユーザーガイド」の「仮想ルーター」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateVirtualRouter」を参照してください。

### create-virtual-service

次のコード例は、create-virtual-service を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 仮想ノードプロバイダーを使用して新しい仮想サービスを作成する方法

次の create-virtual-service の例では、JSON 入力ファイルを使用し、仮想ノードプロバイダーを使用して仮想サービスを作成します。

```
aws appmesh create-virtual-service \
    --cli-input-json file://create-virtual-service-virtual-node.json
```

create-virtual-service-virtual-node.json の内容:

```
{
    "meshName": "app1",
    "spec": {
        "provider": {
            "virtualNode": {
                "virtualNodeName": "vnServiceA"
            }
        }
    },
    "virtualServiceName": "serviceA.svc.cluster.local"
}
```

出力:

```
{
    "virtualService": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualService/
serviceA.svc.cluster.local",
            "createdAt": 1563810859.474,
            "lastUpdatedAt": 1563810967.179,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 2
        },
        "spec": {
            "provider": {
                "virtualNode": {
                    "virtualNodeName": "vnServiceA"
                }
            }
```

```
        },
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        },
        "virtualServiceName": "serviceA.svc.cluster.local"
    }
}
```

詳細については、「AWS App Mesh ユーザーガイド」の「仮想ノード」を参照してください。

例 2: 仮想ルータープロバイダーを使用して新しい仮想サービスを作成する方法

次の create-virtual-service の例では、JSON 入力ファイルを使用し、仮想ルータープロバイダーを使用して仮想サービスを作成します。

```
aws appmesh create-virtual-service \
    --cli-input-json file://create-virtual-service-virtual-router.json
```

create-virtual-service-virtual-router.json の内容:

```
{
    "meshName": "app1",
    "spec": {
        "provider": {
            "virtualRouter": {
                "virtualRouterName": "vrServiceB"
            }
        }
    },
    "virtualServiceName": "serviceB.svc.cluster.local"
}
```

出力:

```
{
    "virtualService": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualService/
serviceB.svc.cluster.local",
            "createdAt": 1563908363.999,
            "lastUpdatedAt": 1563908363.999,
```

```
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 1
        },
        "spec": {
            "provider": {
                "virtualRouter": {
                    "virtualRouterName": "vrServiceB"
                }
            }
        },
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        },
        "virtualServiceName": "serviceB.svc.cluster.local"
    }
}
```

詳細については、「AWSApp Mesh ユーザーガイド」の「仮想サービス<https://docs.aws.amazon.com/app-mesh/latest/userguide/virtual_services.html>」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateVirtualService」を参照してください。

### delete-mesh

次のコード例は、delete-mesh を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスメッシュを削除する方法

次の delete-mesh の例では、指定されたサービスメッシュを削除します。

```
aws appmesh delete-mesh \
    --mesh-name app1
```

出力:

```
{
    "mesh": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1",
```

```
            "createdAt": 1563809909.282,
            "lastUpdatedAt": 1563824981.248,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 2
        },
        "spec": {
            "egressFilter": {
                "type": "ALLOW_ALL"
            }
        },
        "status": {
            "status": "DELETED"
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS App Mesh ユーザーガイド」の「サービスメッシュ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteMesh」を参照してください。

### delete-route

次のコード例は、delete-route を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルートを削除する方法

以下の delete-route 例では、指定されたルートを削除します。

```
aws appmesh delete-route \
    --mesh-name app1 \
    --virtual-router-name vrServiceB \
    --route-name toVnServiceB-weighted
```

出力:

```
{
    "route": {
        "meshName": "app1",
```

```
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualRouter/
vrServiceB/route/toVnServiceB-weighted",
            "createdAt": 1563811384.015,
            "lastUpdatedAt": 1563823915.936,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 3
        },
        "routeName": "toVnServiceB-weighted",
        "spec": {
            "httpRoute": {
                "action": {
                    "weightedTargets": [
                        {
                            "virtualNode": "vnServiceBv1",
                            "weight": 80
                        },
                        {
                            "virtualNode": "vnServiceBv2",
                            "weight": 20
                        }
                    ]
                },
                "match": {
                    "prefix": "/"
                }
            }
        },
        "status": {
            "status": "DELETED"
        },
        "virtualRouterName": "vrServiceB"
    }
}
```

詳細については、「AWS App Mesh ユーザーガイド」の「ルート」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteRoute」を参照してください。

### delete-virtual-node

次のコード例は、delete-virtual-node を使用する方法を示しています。

AWS CLI

仮想ノードを削除する方法

以下の delete-virtual-node 例では、指定された仮想ノードを削除します。

```
aws appmesh delete-virtual-node \
    --mesh-name app1 \
    --virtual-node-name vnServiceBv2
```

出力:

```
{
    "virtualNode": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualNode/
vnServiceBv2",
            "createdAt": 1563810117.297,
            "lastUpdatedAt": 1563824700.678,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 2
        },
        "spec": {
            "backends": [],
            "listeners": [
                {
                    "portMapping": {
                        "port": 80,
                        "protocol": "http"
                    }
                }
            ],
            "serviceDiscovery": {
                "dns": {
                    "hostname": "serviceBv2.svc.cluster.local"
                }
            }
        },
        "status": {
            "status": "DELETED"
        },
        "virtualNodeName": "vnServiceBv2"
```

```
    }
}
```

詳細については、「AWS App Mesh ユーザーガイド」の「仮想ノード」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteVirtualNode」を参照してください。

### delete-virtual-router

次のコード例は、delete-virtual-router を使用する方法を示しています。

AWS CLI

仮想ルーターを削除する方法

以下の delete-virtual-router 例では、指定された仮想ルーターを削除します。

```
aws appmesh delete-virtual-router \
    --mesh-name app1 \
    --virtual-router-name vrServiceB
```

出力:

```
{
    "virtualRouter": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualRouter/
vrServiceB",
            "createdAt": 1563810546.59,
            "lastUpdatedAt": 1563824253.467,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 3
        },
        "spec": {
            "listeners": [
                {
                    "portMapping": {
                        "port": 80,
                        "protocol": "http"
                    }
                }
```

```
            ]
        },
        "status": {
            "status": "DELETED"
        },
        "virtualRouterName": "vrServiceB"
    }
}
```

詳細については、「AWS App Mesh ユーザーガイド」の「仮想ルーター」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteVirtualRouter」を参照してください。

### delete-virtual-service

次のコード例は、delete-virtual-service を使用する方法を示しています。

AWS CLI

仮想サービスを削除する方法

以下の delete-virtual-service の例では、指定された仮想ノードを削除します。

```
aws appmesh delete-virtual-service \
    --mesh-name app1 \
    --virtual-service-name serviceB.svc.cluster.local
```

出力:

```
{
    "virtualService": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualService/
serviceB.svc.cluster.local",
            "createdAt": 1563908363.999,
            "lastUpdatedAt": 1563913940.866,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 3
        },
        "spec": {},
        "status": {
```

```
            "status": "DELETED"
        },
        "virtualServiceName": "serviceB.svc.cluster.local"
    }
}
```

詳細については、「AWS App Mesh ユーザーガイド」の「仮想サービス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteVirtualService」を参照してください。

### describe-mesh

次のコード例は、describe-mesh を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスメッシュを記述する方法

次の describe-mesh の例では、指定されたサービスメッシュに関する詳細情報を取得します。

```
aws appmesh describe-mesh \
    --mesh-name app1
```

出力:

```
{
    "mesh": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1",
            "createdAt": 1563809909.282,
            "lastUpdatedAt": 1563809909.282,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 1
        },
        "spec": {},
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS App Mesh ユーザーガイド」の「サービスメッシュ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeMesh」を参照してください。

### describe-route

次のコード例は、describe-route を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルートを記述する方法

次の describe-route の例では、指定されたルートの詳細情報を返します。

```
aws appmesh describe-route \
    --mesh-name app1 \
    --virtual-router-name vrServiceB \
    --route-name toVnServiceB-weighted
```

出力:

```
{
    "route": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualRouter/
vrServiceB/route/toVnServiceB-weighted",
            "createdAt": 1563811384.015,
            "lastUpdatedAt": 1563811384.015,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 1
        },
        "routeName": "toVnServiceB-weighted",
        "spec": {
            "httpRoute": {
                "action": {
                    "weightedTargets": [
                        {
                            "virtualNode": "vnServiceBv1",
                            "weight": 90
                        },
```

```
                        {
                            "virtualNode": "vnServiceBv2",
                            "weight": 10
                        }
                    ]
                },
                "match": {
                    "prefix": "/"
                }
            }
        },
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        },
        "virtualRouterName": "vrServiceB"
    }
}
```

詳細については、「AWS App Mesh ユーザーガイド」の「ルート」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeRoute」を参照してください。

### describe-virtual-node

次のコード例は、describe-virtual-node を使用する方法を示しています。

AWS CLI

仮想ノードを記述する方法

次の describe-virtual-node の例では、指定されたバーチャルノードの詳細情報を返します。

```
aws appmesh describe-virtual-node \
    --mesh-name app1 \
    --virtual-node-name vnServiceBv1
```

出力:

```
{
    "virtualNode": {
        "meshName": "app1",
```

```
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualNode/
vnServiceBv1",
            "createdAt": 1563810019.874,
            "lastUpdatedAt": 1563810019.874,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 1
        },
        "spec": {
            "backends": [],
            "listeners": [
                {
                    "portMapping": {
                        "port": 80,
                        "protocol": "http"
                    }
                }
            ],
            "serviceDiscovery": {
                "dns": {
                    "hostname": "serviceBv1.svc.cluster.local"
                }
            }
        },
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        },
        "virtualNodeName": "vnServiceBv1"
    }
}
```

詳細については、「AWS App Mesh ユーザーガイド」の「仮想ノード」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeVirtualNode」を参照してください。

### describe-virtual-router

次のコード例は、describe-virtual-router を使用する方法を示しています。

AWS CLI

仮想ルーターを記述する方法

次の describe-virtual-router の例では、指定された仮想ルーターの詳細情報を返します。

```
aws appmesh describe-virtual-router \
    --mesh-name app1 \
    --virtual-router-name vrServiceB
```

出力:

```
{
    "virtualRouter": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualRouter/
vrServiceB",
            "createdAt": 1563810546.59,
            "lastUpdatedAt": 1563810546.59,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 1
        },
        "spec": {
            "listeners": [
                {
                    "portMapping": {
                        "port": 80,
                        "protocol": "http"
                    }
                }
            ]
        },
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        },
        "virtualRouterName": "vrServiceB"
    }
}
```

詳細については、「AWS App Mesh ユーザーガイド」の「仮想ルーター」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeVirtualRouter」を参照してください。

### describe-virtual-service

次のコード例は、describe-virtual-service を使用する方法を示しています。

AWS CLI

仮想サービスを記述する方法

次の describe-virtual-service の例では、指定されたバーチャルサービスに関する詳細情報を返します。

```
aws appmesh describe-virtual-service \
    --mesh-name app1 \
    --virtual-service-name serviceB.svc.cluster.local
```

出力:

```
{
    "virtualService": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualService/
serviceB.svc.cluster.local",
            "createdAt": 1563908363.999,
            "lastUpdatedAt": 1563908363.999,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 1
        },
        "spec": {
            "provider": {
                "virtualRouter": {
                    "virtualRouterName": "vrServiceB"
                }
            }
        },
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        },
        "virtualServiceName": "serviceB.svc.cluster.local"
    }
}
```

詳細については、「AWS App Mesh ユーザーガイド」の「仮想サービス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeVirtualService」を参照してください。

### `list-meshes`

次のコード例は、`list-meshes` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスメッシュを一覧表示する方法

次の `list-meshes` の例では、現在の AWS リージョンのすべてのサービスメッシュを一覧表示します。

```
aws appmesh list-meshes
```

出力:

```
{
    "meshes": [
        {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1",
            "meshName": "app1"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS App Mesh ユーザーガイド」の「サービスメッシュ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListMeshes」を参照してください。

### `list-routes`

次のコード例は、`list-routes` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルートを一覧表示する方法

次の list-routes の例では、指定された仮想ルーターのすべてのルートを一覧表示します。

```
aws appmesh list-routes \
    --mesh-name app1 \
    --virtual-router-name vrServiceB
```

出力:

```
{
    "routes": [
        {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualRouter/
vrServiceB/route/toVnServiceB",
            "meshName": "app1",
            "routeName": "toVnServiceB-weighted",
            "virtualRouterName": "vrServiceB"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS App Mesh ユーザーガイド」の「ルート」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListRoutes」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースのタグを一覧表示する方法

次の list-tags-for-resource の例では、指定されたリソースに割り当てられたすべてのタグを一覧表示します。

```
aws appmesh list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1
```

出力:

```
{
    "tags": [
        {
            "key": "key1",
            "value": "value1"
        },
        {
            "key": "key2",
            "value": "value2"
        },
        {
            "key": "key3",
            "value": "value3"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### list-virtual-nodes

次のコード例は、list-virtual-nodes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

仮想ノードを一覧表示する方法

次の list-virtual-nodes の例では、指定されたサービスメッシュ内のすべての仮想ノードを一覧表示します。

```
aws appmesh list-virtual-nodes \
    --mesh-name app1
```

出力:

```
{
    "virtualNodes": [
        {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualNode/
vnServiceBv1",
```

```
            "meshName": "app1",
            "virtualNodeName": "vnServiceBv1"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualNode/
vnServiceBv2",
            "meshName": "app1",
            "virtualNodeName": "vnServiceBv2"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS App Mesh ユーザーガイド」の「仮想ノード」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListVirtualNodes」を参照してください。

### list-virtual-routers

次のコード例は、list-virtual-routers を使用する方法を示しています。

AWS CLI

仮想ルーターを一覧表示する方法

次の list-virtual-routers の例では、指定されたサービスメッシュ内のすべての仮想ルーターを一覧表示します。

```
aws appmesh list-virtual-routers \
    --mesh-name app1
```

出力:

```
{
    "virtualRouters": [
        {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualRouter/
vrServiceB",
            "meshName": "app1",
            "virtualRouterName": "vrServiceB"
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「AWS App Mesh ユーザーガイド」の「仮想ルーター」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListVirtualRouters」を参照してください。

### list-virtual-services

次のコード例は、list-virtual-services を使用する方法を示しています。

AWS CLI

仮想サービスを一覧表示する方法

次の list-virtual-services の例では、指定されたサービスメッシュ内のすべての仮想サービスを一覧表示します。

```
aws appmesh list-virtual-services \
    --mesh-name app1
```

出力:

```
{
    "virtualServices": [
        {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualService/
serviceA.svc.cluster.local",
            "meshName": "app1",
            "virtualServiceName": "serviceA.svc.cluster.local"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualService/
serviceB.svc.cluster.local",
            "meshName": "app1",
            "virtualServiceName": "serviceB.svc.cluster.local"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS App Mesh ユーザーガイド」の「仮想サービス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListVirtualServices」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースにタグ付けする方法

次の tag-resource の例では、指定されたリソースに値「value1」のタグ「key1」を追加します。

```
aws appmesh tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1 \
    --tags key=key1,value=value1
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースのタグを削除する方法

次の untag-resource の例では、指定されたリソースから「key1」のキーを持つタグを削除します。

```
aws appmesh untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1 \
    --tag-keys key1
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-mesh

次のコード例は、update-mesh を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスメッシュを更新する方法

次の update-mesh の例では、JSON 入力ファイルを使用してサービスメッシュを更新し、すべての外部エグレストラフィックを Envoy プロキシを介してそのまま転送できるようにします。

```
aws appmesh update-mesh \
    --cli-input-json file://update-mesh.json
```

update-mesh.json の内容:

```
{
    "meshName": "app1",
    "spec": {
        "egressFilter": {
            "type": "ALLOW_ALL"
        }
    }
}
```

出力:

```
{
    "mesh": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1",
            "createdAt": 1563809909.282,
            "lastUpdatedAt": 1563812829.687,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 2
        },
        "spec": {
            "egressFilter": {
                "type": "ALLOW_ALL"
            }
        },
```

```
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS App Mesh ユーザーガイド」の「サービスメッシュ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateMesh」を参照してください。

### update-route

次のコード例は、update-route を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルートを更新する方法

次の update-route の例では、JSON 入力ファイルを使用してルートの重みを更新します。

```
aws appmesh update-route \
    --cli-input-json file://update-route-weighted.json
```

update-route-weighted.json の内容:

```
{
    "meshName": "app1",
    "routeName": "toVnServiceB-weighted",
    "spec": {
        "httpRoute": {
            "action": {
                "weightedTargets": [
                    {
                        "virtualNode": "vnServiceBv1",
                        "weight": 80
                    },
                    {
                        "virtualNode": "vnServiceBv2",
                        "weight": 20
                    }
```

```
                ]
            },
            "match": {
                "prefix": "/"
            }
        }
    },
    "virtualRouterName": "vrServiceB"
}
```

出力:

```
{
    "route": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualRouter/
vrServiceB/route/toVnServiceB-weighted",
            "createdAt": 1563811384.015,
            "lastUpdatedAt": 1563819600.022,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 2
        },
        "routeName": "toVnServiceB-weighted",
        "spec": {
            "httpRoute": {
                "action": {
                    "weightedTargets": [
                        {
                            "virtualNode": "vnServiceBv1",
                            "weight": 80
                        },
                        {
                            "virtualNode": "vnServiceBv2",
                            "weight": 20
                        }
                    ]
                },
                "match": {
                    "prefix": "/"
                }
            },
```

```
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        },
        "virtualRouterName": "vrServiceB"
    }
}
```

詳細については、「AWS App Mesh ユーザーガイド」の「ルート」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateRoute」を参照してください。

### update-virtual-node

次のコード例は、update-virtual-node を使用する方法を示しています。

AWS CLI

仮想ノードを更新する方法

次の update-virtual-node の例では、JSON 入力ファイルを使用して、仮想ノードにヘルスチェックを追加します。

```
aws appmesh update-virtual-node \
    --cli-input-json file://update-virtual-node.json
```

update-virtual-node.json の内容:

```
{
    "clientToken": "500",
    "meshName": "app1",
    "spec": {
        "listeners": [
            {
                "healthCheck": {
                    "healthyThreshold": 5,
                    "intervalMillis": 10000,
                    "path": "/",
                    "port": 80,
                    "protocol": "http",
                    "timeoutMillis": 3000,
                    "unhealthyThreshold": 3
```

```
                },
                "portMapping": {
                    "port": 80,
                    "protocol": "http"
                }
            }
        ],
        "serviceDiscovery": {
            "dns": {
                "hostname": "serviceBv1.svc.cluster.local"
            }
        }
    },
    "virtualNodeName": "vnServiceBv1"
}
```

出力:

```
{
    "virtualNode": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualNode/
vnServiceBv1",
            "createdAt": 1563810019.874,
            "lastUpdatedAt": 1563819234.825,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 2
        },
        "spec": {
            "listeners": [
                {
                    "healthCheck": {
                        "healthyThreshold": 5,
                        "intervalMillis": 10000,
                        "path": "/",
                        "port": 80,
                        "protocol": "http",
                        "timeoutMillis": 3000,
                        "unhealthyThreshold": 3
                    },
                    "portMapping": {
                        "port": 80,
```

```
                        "protocol": "http"
                    }
                }
            ],
            "serviceDiscovery": {
                "dns": {
                    "hostname": "serviceBv1.svc.cluster.local"
                }
            }
        },
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        },
        "virtualNodeName": "vnServiceBv1"
    }
}
```

詳細については、「AWS App Mesh ユーザーガイド」の「仮想ノード」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateVirtualNode」を参照してください。

### update-virtual-router

次のコード例は、update-virtual-router を使用する方法を示しています。

AWS CLI

仮想ルーターの更新する方法

次の update-virtual-router の例では、JSON 入力ファイルを使用して仮想ルーターリスナーポートを更新します。

```
aws appmesh update-virtual-router \
    --cli-input-json file://update-virtual-router.json
```

update-virtual-router.json の内容:

```
{
    "meshName": "app1",
    "spec": {
```

```
        "listeners": [
            {
                "portMapping": {
                    "port": 8080,
                    "protocol": "http"
                }
            }
        ]
    },
    "virtualRouterName": "vrServiceB"
}
```

出力:

```
{
    "virtualRouter": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualRouter/
vrServiceB",
            "createdAt": 1563810546.59,
            "lastUpdatedAt": 1563819431.352,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 2
        },
        "spec": {
            "listeners": [
                {
                    "portMapping": {
                        "port": 8080,
                        "protocol": "http"
                    }
                }
            ]
        },
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        },
        "virtualRouterName": "vrServiceB"
    }
}
```

詳細については、「AWS App Mesh ユーザーガイド」の「仮想ルーター」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateVirtualRouter」を参照してください。

### update-virtual-service

次のコード例は、update-virtual-service を使用する方法を示しています。

AWS CLI

仮想サービスを更新する方法

次の update-virtual-service の例では、JSON 入力ファイルを使用し、仮想ルータープロバイダーを使用して仮想サービスを更新します。

```
aws appmesh update-virtual-service \
    --cli-input-json file://update-virtual-service.json
```

update-virtual-service.json の内容:

```
{
    "meshName": "app1",
    "spec": {
        "provider": {
            "virtualRouter": {
                "virtualRouterName": "vrServiceA"
            }
        }
    },
    "virtualServiceName": "serviceA.svc.cluster.local"
}
```

出力:

```
{
    "virtualService": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualService/
serviceA.svc.cluster.local",
            "createdAt": 1563810859.474,
            "lastUpdatedAt": 1563820257.411,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
```

```
            "version": 3
        },
        "spec": {
            "provider": {
                "virtualRouter": {
                    "virtualRouterName": "vrServiceA"
                }
            }
        },
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        },
        "virtualServiceName": "serviceA.svc.cluster.local"
    }
}
```

詳細については、「AWS App Mesh ユーザーガイド」の「仮想サービス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateVirtualService」を参照してください。

## AWS CLI を使用した App Runner の例

次のコードサンプルは、App Runner で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `associate-custom-domain`

次の例では、`associate-custom-domain` を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

ドメイン名と www サブドメインをサービスに関連付ける方法

次の associate-custom-domain の例では、制御するカスタムドメイン名を App Runner サービスに関連付けます。ドメイン名はルートドメイン「example.com」で、大文字と小文字のサブドメイン「www.example.com」が含まれます。

```
aws apprunner associate-custom-domain \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
    "DomainName": "example.com",
    "EnableWWWSubdomain": true
}
```

出力:

```
{
    "CustomDomain": {
        "CertificateValidationRecords": [
            {
                "Name": "_70d3f50a94f7c72dc28784cf55db2f6b.example.com",
                "Status": "PENDING_VALIDATION",
                "Type": "CNAME",
                "Value": "_1270c137383c6307b6832db02504c4b0.bsgbmzkfwj.acm-
validations.aws."
            },
            {
                "Name": "_287870d3f50a94f7c72dc4cf55db2f6b.www.example.com",
                "Status": "PENDING_VALIDATION",
                "Type": "CNAME",
                "Value": "_832db01270c137383c6307b62504c4b0.mzkbsgbfwj.acm-
validations.aws."
            }
        ],
        "DomainName": "example.com",
        "EnableWWWSubdomain": true,
```

```
        "Status": "CREATING"
    },
    "DNSTarget": "psbqam834h.us-east-1.awsapprunner.com",
    "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateCustomDomain」を参照してください。

### create-auto-scaling-configuration

次の例では、create-auto-scaling-configuration を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

高可用性の自動スケーリング構成を作成する方法

次の create-auto-scaling-configuration の例では、MinSize を 5 に構成して高可用性に最適化された自動スケーリング構成を作成します。この構成では、App Runner は AWS リージョンに応じて、最大 5 つのアベイラビリティーゾーンにサービスインスタンスを分散しようとします。

呼び出しは、他の設定がデフォルトに設定されている AutoScalingConfiguration オブジェクトを返します。この例では、「high-availability」という名前の構成を作成する最初の呼び出しです。リビジョンは 1 に設定され、最新のリビジョンです。

```
aws apprunner create-auto-scaling-configuration \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "AutoScalingConfigurationName": "high-availability",
    "MinSize": 5
}
```

出力:

```
{
```

```
    "AutoScalingConfiguration": {
        "AutoScalingConfigurationArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:autoscalingconfiguration/high-
availability/1/2f50e7656d7819fead0f59672e68042e",
        "AutoScalingConfigurationName": "high-availability",
        "AutoScalingConfigurationRevision": 1,
        "CreatedAt": "2020-11-03T00:29:17Z",
        "Latest": true,
        "Status": "ACTIVE",
        "MaxConcurrency": 100,
        "MaxSize": 50,
        "MinSize": 5
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateAutoScalingConfiguration」を参照してください。

### create-connection

次の例では、create-connection を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

GitHub への接続を作成する方法

次の create-connection の例では、プライベート GitHub コードリポジトリへの接続を作成します。呼び出しが成功した後の接続ステータスは PENDING_HANDSHAKE です。これは、プロバイダーとの認証ハンドシェイクがまだ行われていないためです。App Runner コンソールを使用してハンドシェイクを完了します。

```
aws apprunner create-connection \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "ConnectionName": "my-github-connection",
    "ProviderType": "GITHUB"
}
```

出力:

```
{
    "Connection": {
        "ConnectionArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:connection/my-
github-connection",
        "ConnectionName": "my-github-connection",
        "Status": "PENDING_HANDSHAKE",
        "CreatedAt": "2020-11-03T00:32:51Z",
        "ProviderType": "GITHUB"
    }
}
```

詳細については、「AWS App Runner デベロッパーガイド」の「App Runner 接続の管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateConnection」を参照してください。

### create-service

次の例では、create-service を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: ソースコードリポジトリサービスを作成する方法

次の create-service の例では、Python ソースコードリポジトリに基づいて App Runner サービスを作成します。

```
aws apprunner create-service \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "ServiceName": "python-app",
    "SourceConfiguration": {
        "AuthenticationConfiguration": {
            "ConnectionArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:connection/
my-github-connection/e7656250f67242d7819feade6800f59e"
        },
```

```
        "AutoDeploymentsEnabled": true,
        "CodeRepository": {
            "RepositoryUrl": "https://github.com/my-account/python-hello",
            "SourceCodeVersion": {
                "Type": "BRANCH",
                "Value": "main"
            },
            "CodeConfiguration": {
                "ConfigurationSource": "API",
                "CodeConfigurationValues": {
                    "Runtime": "PYTHON_3",
                    "BuildCommand": "pip install -r requirements.txt",
                    "StartCommand": "python server.py",
                    "Port": "8080",
                    "RuntimeEnvironmentVariables": [
                        {
                            "NAME": "Jane"
                        }
                    ]
                }
            }
        },
        "InstanceConfiguration": {
            "CPU": "1 vCPU",
            "Memory": "3 GB"
        }
}
```

出力:

```
{
    "OperationId": "17fe9f55-7e91-4097-b243-fcabbb69a4cf",
    "Service": {
        "CreatedAt": "2020-11-20T19:05:25Z",
        "UpdatedAt": "2020-11-20T19:05:25Z",
        "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
        "ServiceId": "8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
        "ServiceName": "python-app",
        "ServiceUrl": "psbqam834h.us-east-1.awsapprunner.com",
        "SourceConfiguration": {
            "AuthenticationConfiguration": {
```

```
                "ConnectionArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:connection/my-github-connection/
e7656250f67242d7819feade6800f59e"
            },
            "AutoDeploymentsEnabled": true,
            "CodeRepository": {
                "CodeConfiguration": {
                    "CodeConfigurationValues": {
                        "BuildCommand": "pip install -r requirements.txt",
                        "Port": "8080",
                        "Runtime": "PYTHON_3",
                        "RuntimeEnvironmentVariables": [
                            {
                                "NAME": "Jane"
                            }
                        ],
                        "StartCommand": "python server.py"
                    },
                    "ConfigurationSource": "Api"
                },
                "RepositoryUrl": "https://github.com/my-account/python-hello",
                "SourceCodeVersion": {
                    "Type": "BRANCH",
                    "Value": "main"
                }
            }
        },
        "Status": "OPERATION_IN_PROGRESS",
        "InstanceConfiguration": {
            "CPU": "1 vCPU",
            "Memory": "3 GB"
        }
    }
}
```

例 2: ソースコードリポジトリサービスを作成する方法

次の `create-service` の例では、Python ソースコードリポジトリに基づいて App Runner サービスを作成します。

```
aws apprunner create-service \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "ServiceName": "python-app",
    "SourceConfiguration": {
        "AuthenticationConfiguration": {
            "ConnectionArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:connection/
my-github-connection/e7656250f67242d7819feade6800f59e"
        },
        "AutoDeploymentsEnabled": true,
        "CodeRepository": {
            "RepositoryUrl": "https://github.com/my-account/python-hello",
            "SourceCodeVersion": {
                "Type": "BRANCH",
                "Value": "main"
            },
            "CodeConfiguration": {
                "ConfigurationSource": "API",
                "CodeConfigurationValues": {
                    "Runtime": "PYTHON_3",
                    "BuildCommand": "pip install -r requirements.txt",
                    "StartCommand": "python server.py",
                    "Port": "8080",
                    "RuntimeEnvironmentVariables": [
                        {
                            "NAME": "Jane"
                        }
                    ]
                }
            }
        },
    "InstanceConfiguration": {
        "CPU": "1 vCPU",
        "Memory": "3 GB"
    }
}
```

出力:

```
{
    "OperationId": "17fe9f55-7e91-4097-b243-fcabbb69a4cf",
    "Service": {
```

```
        "CreatedAt": "2020-11-20T19:05:25Z",
        "UpdatedAt": "2020-11-20T19:05:25Z",
        "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
        "ServiceId": "8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
        "ServiceName": "python-app",
        "ServiceUrl": "psbqam834h.us-east-1.awsapprunner.com",
        "SourceConfiguration": {
            "AuthenticationConfiguration": {
                "ConnectionArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:connection/my-github-connection/
e7656250f67242d7819feade6800f59e"
            },
            "AutoDeploymentsEnabled": true,
            "CodeRepository": {
                "CodeConfiguration": {
                    "CodeConfigurationValues": {
                        "BuildCommand": "pip install -r requirements.txt",
                        "Port": "8080",
                        "Runtime": "PYTHON_3",
                        "RuntimeEnvironmentVariables": [
                            {
                                "NAME": "Jane"
                            }
                        ],
                        "StartCommand": "python server.py"
                    },
                    "ConfigurationSource": "Api"
                },
                "RepositoryUrl": "https://github.com/my-account/python-hello",
                "SourceCodeVersion": {
                    "Type": "BRANCH",
                    "Value": "main"
                }
            }
        },
        "Status": "OPERATION_IN_PROGRESS",
        "InstanceConfiguration": {
            "CPU": "1 vCPU",
            "Memory": "3 GB"
        }
    }
}
```

例 3: ソースイメージリポジトリサービスを作成する方法

次の `create-service` の例では、Elastic Container Registry (ECR) に保存されているイメージに基づいて App Runner サービスを作成します。

```
aws apprunner create-service \
    --cli-input-json file://input.json
```

`input.json` の内容:

```
{
    "ServiceName": "golang-container-app",
    "SourceConfiguration": {
        "AuthenticationConfiguration": {
            "AccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-ecr-role"
        },
        "AutoDeploymentsEnabled": true,
        "ImageRepository": {
            "ImageIdentifier": "123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/golang-
app:latest",
            "ImageConfiguration": {
                "Port": "8080",
                "RuntimeEnvironmentVariables": [
                    {
                        "NAME": "Jane"
                    }
                ]
            },
            "ImageRepositoryType": "ECR"
        }
    },
    "InstanceConfiguration": {
        "CPU": "1 vCPU",
        "Memory": "3 GB"
    }
}
```

出力:

```
{
    "OperationId": "17fe9f55-7e91-4097-b243-fcabbb69a4cf",
    "Service": {
        "CreatedAt": "2020-11-06T23:15:30Z",
```

```
        "UpdatedAt": "2020-11-06T23:15:30Z",
        "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/golang-
container-app/51728f8a20ce46d39b25398a6c8e9d1a",
        "ServiceId": "51728f8a20ce46d39b25398a6c8e9d1a",
        "ServiceName": "golang-container-app",
        "ServiceUrl": "psbqam834h.us-east-1.awsapprunner.com",
        "SourceConfiguration": {
            "AuthenticationConfiguration": {
                "AccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-ecr-role"
            },
            "AutoDeploymentsEnabled": true,
            "ImageRepository": {
                "ImageIdentifier": "123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/
golang-app:latest",
                "ImageConfiguration": {
                    "Port": "8080",
                    "RuntimeEnvironmentVariables": [
                        {
                            "NAME": "Jane"
                        }
                    ]
                },
                "ImageRepositoryType": "ECR"
            }
        },
        "Status": "OPERATION_IN_PROGRESS",
        "InstanceConfiguration": {
            "CPU": "1 vCPU",
            "Memory": "3 GB"
        }
    }
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateService」を参照してください。

### delete-auto-scaling-configuration

次の例では、delete-auto-scaling-configuration を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: 自動スケーリング構成の最新のアクティブなリビジョンを削除する方法

次の delete-auto-scaling-configuration の例では、App Runner 自動スケーリング構成の最新アクティブリビジョンを削除します。最新のアクティブなリビジョンを削除するには、リビジョンコンポーネントなしで、構成名で終わる Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

この例では、このアクションの前に 2 つのリビジョンがあります。したがって、リビジョン 2 (最新) は削除されます。ただし、削除後に最新のアクティブなリビジョンではなくなるため、"Latest": false が表示されるようになりました。

```
aws apprunner delete-auto-scaling-configuration \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "AutoScalingConfigurationArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:autoscalingconfiguration/high-availability"
}
```

出力:

```
{
    "AutoScalingConfiguration": {
        "AutoScalingConfigurationArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:autoscalingconfiguration/high-availability/2/
e76562f50d78042e819fead0f59672e6",
        "AutoScalingConfigurationName": "high-availability",
        "AutoScalingConfigurationRevision": 2,
        "CreatedAt": "2021-02-25T17:42:59Z",
        "DeletedAt": "2021-03-02T08:07:06Z",
        "Latest": false,
        "Status": "INACTIVE",
        "MaxConcurrency": 30,
        "MaxSize": 90,
        "MinSize": 5
    }
}
```

例 2: 自動スケーリング構成の特定のリビジョンを削除する方法

次の delete-auto-scaling-configuration 例では、App Runner 自動スケーリング構成の特定のリビジョンを削除します。特定のリビジョンを削除するには、リビジョン番号を含む ARN を指定します。

この例では、このアクションの前にいくつかのリビジョンがあります。アクションはリビジョン 1 を削除します。

```
aws apprunner delete-auto-scaling-configuration \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "AutoScalingConfigurationArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:autoscalingconfiguration/high-availability/1"
}
```

出力:

```
{
    "AutoScalingConfiguration": {
        "AutoScalingConfigurationArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:autoscalingconfiguration/high-
availability/1/2f50e7656d7819fead0f59672e68042e",
        "AutoScalingConfigurationName": "high-availability",
        "AutoScalingConfigurationRevision": 1,
        "CreatedAt": "2020-11-03T00:29:17Z",
        "DeletedAt": "2021-03-02T08:07:06Z",
        "Latest": false,
        "Status": "INACTIVE",
        "MaxConcurrency": 100,
        "MaxSize": 50,
        "MinSize": 5
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAutoScalingConfiguration」を参照してください。

### delete-connection

次の例では、delete-connection を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

接続を削除する方法

次の delete-connection の例では、App Runner 接続を削除します。正常な呼び出し後の接続ステータスは「DELETED」です。これは、接続が使用できなくなったためです。

```
aws apprunner delete-connection \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "ConnectionArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:connection/my-github-connection"
}
```

出力:

```
{
    "Connection": {
        "ConnectionArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:connection/my-github-connection",
        "ConnectionName": "my-github-connection",
        "Status": "DELETED",
        "CreatedAt": "2020-11-03T00:32:51Z",
        "ProviderType": "GITHUB"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteConnection」を参照してください。

### delete-service

次の例では、delete-service を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

サービスを削除する方法

次の delete-service の例では、App Runner サービスを削除します。

```
aws apprunner delete-service \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa"
}
```

出力:

```
{
    "OperationId": "17fe9f55-7e91-4097-b243-fcabbb69a4cf",
    "Service": {
        "CreatedAt": "2020-11-20T19:05:25Z",
        "UpdatedAt": "2020-11-20T19:05:25Z",
        "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
        "ServiceId": "8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
        "ServiceName": "python-app",
        "ServiceUrl": "psbqam834h.us-east-1.awsapprunner.com",
        "SourceConfiguration": {
            "AuthenticationConfiguration": {
                "ConnectionArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:connection/my-github-connection/
e7656250f67242d7819feade6800f59e"
            },
            "AutoDeploymentsEnabled": true,
            "CodeRepository": {
                "CodeConfiguration": {
                    "CodeConfigurationValues": {
                        "BuildCommand": "pip install -r requirements.txt",
                        "Port": "8080",
                        "Runtime": "PYTHON_3",
                        "RuntimeEnvironmentVariables": [
```

```
                            {
                                "NAME": "Jane"
                            }
                        ],
                        "StartCommand": "python server.py"
                    },
                    "ConfigurationSource": "Api"
                },
                "RepositoryUrl": "https://github.com/my-account/python-hello",
                "SourceCodeVersion": {
                    "Type": "BRANCH",
                    "Value": "main"
                }
            }
        },
        "Status": "OPERATION_IN_PROGRESS",
        "InstanceConfiguration": {
            "CPU": "1 vCPU",
            "Memory": "3 GB"
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteService」を参照してください。

### describe-auto-scaling-configuration

次の例では、describe-auto-scaling-configuration を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: 自動スケーリング構成の最新のアクティブなリビジョンを記述する方法

次の describe-auto-scaling-configuration の例では、App Runner 自動スケーリング構成の最新アクティブリビジョンの記述を取得します。最新のアクティブなリビジョンを記述するには、リビジョンコンポーネントなしで、構成名で終わる ARN を指定します。

この例では、2 つのリビジョンがあります。したがって、リビジョン 2 (最新) が説明されます。結果のオブジェクトには、"Latest": true が表示されます。

```
aws apprunner describe-auto-scaling-configuration \
```

```
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "AutoScalingConfigurationArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:autoscalingconfiguration/high-availability"
}
```

出力:

```
{
    "AutoScalingConfiguration": {
        "AutoScalingConfigurationArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:autoscalingconfiguration/high-availability/2/
e76562f50d78042e819fead0f59672e6",
        "AutoScalingConfigurationName": "high-availability",
        "AutoScalingConfigurationRevision": 2,
        "CreatedAt": "2021-02-25T17:42:59Z",
        "Latest": true,
        "Status": "ACTIVE",
        "MaxConcurrency": 30,
        "MaxSize": 90,
        "MinSize": 5
    }
}
```

例 2: 自動スケーリング構成の特定のリビジョンを記述する方法

次の describe-auto-scaling-configuration 例では、App Runner 自動スケーリング構成の特定のリビジョンの記述を取得します。特定のリビジョンを削除するには、リビジョン番号を含む ARN を記述します。

この例では、複数のリビジョンが存在し、リビジョン 1 がクエリされます。結果のオブジェクトには、"Latest": false が表示されます。

```
aws apprunner describe-auto-scaling-configuration \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "AutoScalingConfigurationArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:autoscalingconfiguration/high-availability/1"
}
```

出力:

```
{
    "AutoScalingConfiguration": {
        "AutoScalingConfigurationArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:autoscalingconfiguration/high-
availability/1/2f50e7656d7819fead0f59672e68042e",
        "AutoScalingConfigurationName": "high-availability",
        "AutoScalingConfigurationRevision": 1,
        "CreatedAt": "2020-11-03T00:29:17Z",
        "Latest": false,
        "Status": "ACTIVE",
        "MaxConcurrency": 100,
        "MaxSize": 50,
        "MinSize": 5
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAutoScalingConfiguration」を参照してください。

### describe-custom-domains

次の例では、describe-custom-domains を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

サービスに関連付けられたカスタムドメイン名の説明を取得する方法

次の describe-custom-domains の例では、App Runner サービスに関連付けられたカスタムドメイン名の説明とステータスを取得します。

```
aws apprunner describe-custom-domains \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
    "DomainName": "example.com",
    "EnableWWWSubdomain": true
}
```

出力:

```
{
    "CustomDomains": [
        {
            "CertificateValidationRecords": [
                {
                    "Name": "_70d3f50a94f7c72dc28784cf55db2f6b.example.com",
                    "Status": "PENDING_VALIDATION",
                    "Type": "CNAME",
                    "Value": "_1270c137383c6307b6832db02504c4b0.bsgbmzkfwj.acm-
validations.aws."
                },
                {
                    "Name": "_287870d3f50a94f7c72dc4cf55db2f6b.www.example.com",
                    "Status": "PENDING_VALIDATION",
                    "Type": "CNAME",
                    "Value": "_832db01270c137383c6307b62504c4b0.mzkbsgbfwj.acm-
validations.aws."
                }
            ],
            "DomainName": "example.com",
            "EnableWWWSubdomain": true,
            "Status": "PENDING_CERTIFICATE_DNS_VALIDATION"
        },
        {
            "CertificateValidationRecords": [
                {
                    "Name": "_a94f784c70d3f507c72dc28f55db2f6b.deals.example.com",
                    "Status": "SUCCESS",
                    "Type": "CNAME",
                    "Value": "_2db02504c1270c137383c6307b6834b0.bsgbmzkfwj.acm-
validations.aws."
                }
            ],
            "DomainName": "deals.example.com",
```

```
            "EnableWWWSubdomain": false,
            "Status": "ACTIVE"
        }
    ],
    "DNSTarget": "psbqam834h.us-east-1.awsapprunner.com",
    "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeCustomDomains」を参照してください。

### describe-service

次の例では、describe-service を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

サービスを記述する方法

次の describe-service の例では、App Runner サービスの記述を取得します。

```
aws apprunner describe-service \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa"
}
```

出力:

```
{
    "Service": {
        "CreatedAt": "2020-11-20T19:05:25Z",
        "UpdatedAt": "2020-11-20T19:05:25Z",
        "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
```

```
        "ServiceId": "8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
        "ServiceName": "python-app",
        "ServiceUrl": "psbqam834h.us-east-1.awsapprunner.com",
        "SourceConfiguration": {
            "AuthenticationConfiguration": {
                "ConnectionArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:connection/my-github-connection/
e7656250f67242d7819feade6800f59e"
            },
            "AutoDeploymentsEnabled": true,
            "CodeRepository": {
                "CodeConfiguration": {
                    "CodeConfigurationValues": {
                        "BuildCommand": "pip install -r requirements.txt",
                        "Port": "8080",
                        "Runtime": "PYTHON_3",
                        "RuntimeEnvironmentVariables": [
                            {
                                "NAME": "Jane"
                            }
                        ],
                        "StartCommand": "python server.py"
                    },
                    "ConfigurationSource": "Api"
                },
                "RepositoryUrl": "https://github.com/my-account/python-hello",
                "SourceCodeVersion": {
                    "Type": "BRANCH",
                    "Value": "main"
                }
            }
        },
        "Status": "RUNNING",
        "InstanceConfiguration": {
            "CPU": "1 vCPU",
            "Memory": "3 GB"
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeService」を参照してください。

### disassociate-custom-domain

次の例では、disassociate-custom-domain を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

サービスからドメイン名の関連付けを解除する方法

次の disassociate-custom-domain 例では、App Runner サービスからドメイン「example.com」の関連付けを解除します。コールは、ルートドメインと関連付けられているサブドメイン「www.example.com」の関連付けも解除します。

```
aws apprunner disassociate-custom-domain \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
    "DomainName": "example.com"
}
```

出力:

```
{
    "CustomDomain": {
        "CertificateValidationRecords": [
            {
                "Name": "_70d3f50a94f7c72dc28784cf55db2f6b.example.com",
                "Status": "PENDING_VALIDATION",
                "Type": "CNAME",
                "Value": "_1270c137383c6307b6832db02504c4b0.bsgbmzkfwj.acm-
validations.aws."
            },
            {
                "Name": "_287870d3f50a94f7c72dc4cf55db2f6b.www.example.com",
                "Status": "PENDING_VALIDATION",
                "Type": "CNAME",
                "Value": "_832db01270c137383c6307b62504c4b0.mzkbsgbfwj.acm-
validations.aws."
            }
        ],
```

```
        "DomainName": "example.com",
        "EnableWWWSubdomain": true,
        "Status": "DELETING"
    },
    "DNSTarget": "psbqam834h.us-east-1.awsapprunner.com",
    "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLIコマンドリファレンス」の「DisassociateCustomDomain」を参照してください。

### list-auto-scaling-configurations

次の例では、list-auto-scaling-configurations を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

App Runner 自動スケーリング構成のページ分割リストを取得する方法

次の list-auto-scaling-configurations の例では、AWS アカウント内のすべての App Runner 自動スケーリング構成を一覧表示します。各レスポンスには、最大 5 つの自動スケーリング構成が一覧表示されます。 AutoScalingConfigurationName および LatestOnly は指定されません。これらのデフォルトにより、すべてのアクティブな構成の最新リビジョンが一覧表示されます。

この例では、レスポンスに 2 つの結果が含まれており、追加の結果がないため、NextToken は返されません。

```
aws apprunner list-auto-scaling-configurations \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "MaxResults": 5
}
```

出力:

```
{
```

```
    "AutoScalingConfigurationSummaryList": [
        {
            "AutoScalingConfigurationArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:autoscalingconfiguration/high-availability/2/
e76562f50d78042e819fead0f59672e6",
            "AutoScalingConfigurationName": "high-availability",
            "AutoScalingConfigurationRevision": 2
        },
        {
            "AutoScalingConfigurationArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:autoscalingconfiguration/low-
cost/1/50d7804e7656fead0f59672e62f2e819",
            "AutoScalingConfigurationName": "low-cost",
            "AutoScalingConfigurationRevision": 1
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAutoScalingConfigurations」を参照してください。

### `list-connections`

次の例では、`list-connections` を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: すべての接続を一覧表示する方法

次の `list-connections` の例では、AWS アカウント内のすべての App Runner 接続を一覧表示します。

```
aws apprunner list-connections
```

出力:

```
{
    "ConnectionSummaryList": [
        {
            "ConnectionArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:connection/
my-github-connection",
            "ConnectionName": "my-github-connection",
```

```
            "Status": "AVAILABLE",
            "CreatedAt": "2020-11-03T00:32:51Z",
            "ProviderType": "GITHUB"
        },
        {
            "ConnectionArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:connection/
my-github-org-connection",
            "ConnectionName": "my-github-org-connection",
            "Status": "AVAILABLE",
            "CreatedAt": "2020-11-03T02:54:17Z",
            "ProviderType": "GITHUB"
        }
    ]
}
```

例 2: 接続を名前で一覧表示する方法

次の list-connections の例では、接続をその名前で一覧表示します。

```
aws apprunner list-connections \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "ConnectionName": "my-github-org-connection"
}
```

出力:

```
{
    "ConnectionSummaryList": [
        {
            "ConnectionArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:connection/
my-github-org-connection",
            "ConnectionName": "my-github-org-connection",
            "Status": "AVAILABLE",
            "CreatedAt": "2020-11-03T02:54:17Z",
            "ProviderType": "GITHUB"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListConnections」を参照してください。

### list-operations

次の例では、list-operations を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

サービスで発生したオペレーションを一覧表示する方法

次の list-operations の例では、これまでに App Runner サービスで発生したすべてのオペレーションを一覧表示します。この例では、サービスは新しく、タイプ「CREATE_SERVICE」のオペレーションが 1 つだけ発生しています。

```
aws apprunner list-operations \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa"
}
```

出力:

```
{
    "OperationSummaryList": [
        {
            "EndedAt": 1606156217,
            "Id": "17fe9f55-7e91-4097-b243-fcabbb69a4cf",
            "StartedAt": 1606156014,
            "Status": "SUCCEEDED",
            "TargetArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
            "Type": "CREATE_SERVICE",
            "UpdatedAt": 1606156217
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListOperations」を参照してください。

### list-services

次の例では、list-services を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

App Runner サービスのページ分割一覧を取得する方法

次の list-services の例では、AWS アカウント内のすべての App Runner 接続を一覧表示します。各レスポンスには、最大 2 つのサービスが一覧表示されます。この例では、最初のリクエストを示しています。レスポンスには、次のリクエストで使用できる 2 つの結果とトークンが含まれます。後続のレスポンスにトークンが含まれていない場合、すべてのサービスが一覧表示されます。

```
aws apprunner list-services \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "MaxResults": 2
}
```

出力:

```
{
    "NextToken":
 "eyJDdXN0b21lckFjY291bnRJZCI6IjI3MDIwNTQwMjg0NSIsIlNlcnZpY2VTdGF0dXNDb2RlIjoiUFJPVklTU9OU
    "ServiceSummaryList": [
        {
            "CreatedAt": "2020-11-20T19:05:25Z",
            "UpdatedAt": "2020-11-23T12:41:37Z",
            "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
            "ServiceId": "8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
            "ServiceName": "python-app",
            "ServiceUrl": "psbqam834h.us-east-1.awsapprunner.com",
            "Status": "RUNNING"
```

```
        },
        {
            "CreatedAt": "2020-11-06T23:15:30Z",
            "UpdatedAt": "2020-11-23T13:21:22Z",
            "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/golang-
container-app/ab8f94cfe29a460fb8760afd2ee87555",
            "ServiceId": "ab8f94cfe29a460fb8760afd2ee87555",
            "ServiceName": "golang-container-app",
            "ServiceUrl": "e2m8rrrx33.us-east-1.awsapprunner.com",
            "Status": "RUNNING"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListServices」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次の例では、list-tags-for-resource を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

App Runner サービスに関連付けられたタグを一覧表示する方法

次の list-tags-for-resource の例では、App Runner サービスに関連付けられたすべてのタグを一覧表示します。

```
aws apprunner list-tags-for-resource \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "ResourceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa"
}
```

出力:

```
{
```

```
    "Tags": [
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "Retail"
        },
        {
            "Key": "CustomerId",
            "Value": "56439872357912"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### pause-service

次の例では、pause-service を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

サービスを一時停止する方法

次の pause-service の例では、App Runner サービスを一時停止します。

```
aws apprunner pause-service \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa"
}
```

出力:

```
{
    "OperationId": "17fe9f55-7e91-4097-b243-fcabbb69a4cf",
    "Service": {
        "CreatedAt": "2020-11-20T19:05:25Z",
        "UpdatedAt": "2020-11-23T12:41:37Z",
```

```
        "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
        "ServiceId": "8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
        "ServiceName": "python-app",
        "ServiceUrl": "psbqam834h.us-east-1.awsapprunner.com",
        "SourceConfiguration": {
            "AuthenticationConfiguration": {
                "ConnectionArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:connection/my-github-connection/
e7656250f67242d7819feade6800f59e"
            },
            "AutoDeploymentsEnabled": true,
            "CodeRepository": {
                "CodeConfiguration": {
                    "CodeConfigurationValues": {
                        "BuildCommand": "pip install -r requirements.txt",
                        "Port": "8080",
                        "Runtime": "PYTHON_3",
                        "RuntimeEnvironmentVariables": [
                            {
                                "NAME": "Jane"
                            }
                        ],
                        "StartCommand": "python server.py"
                    },
                    "ConfigurationSource": "Api"
                },
                "RepositoryUrl": "https://github.com/my-account/python-hello",
                "SourceCodeVersion": {
                    "Type": "BRANCH",
                    "Value": "main"
                }
            }
        },
        "Status": "OPERATION_IN_PROGRESS",
        "InstanceConfiguration": {
            "CPU": "1 vCPU",
            "Memory": "3 GB"
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PauseService」を参照してください。

### resume-service

次の例では、resume-service を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

サービスを再開する方法

次の resume-service の例では、App Runner サービスを再開します。

```
aws apprunner resume-service \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa"
}
```

出力:

```
{
    "OperationId": "17fe9f55-7e91-4097-b243-fcabbb69a4cf",
    "Service": {
        "CreatedAt": "2020-11-20T19:05:25Z",
        "UpdatedAt": "2020-11-23T12:41:37Z",
        "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
        "ServiceId": "8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
        "ServiceName": "python-app",
        "ServiceUrl": "psbqam834h.us-east-1.awsapprunner.com",
        "SourceConfiguration": {
            "AuthenticationConfiguration": {
                "ConnectionArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:connection/my-github-connection/
e7656250f67242d7819feade6800f59e"
            },
```

```
            "AutoDeploymentsEnabled": true,
            "CodeRepository": {
                "CodeConfiguration": {
                    "CodeConfigurationValues": {
                        "BuildCommand": "pip install -r requirements.txt",
                        "Port": "8080",
                        "Runtime": "PYTHON_3",
                        "RuntimeEnvironmentVariables": [
                            {
                                "NAME": "Jane"
                            }
                        ],
                        "StartCommand": "python server.py"
                    },
                    "ConfigurationSource": "Api"
                },
                "RepositoryUrl": "https://github.com/my-account/python-hello",
                "SourceCodeVersion": {
                    "Type": "BRANCH",
                    "Value": "main"
                }
            }
        },
        "Status": "OPERATION_IN_PROGRESS",
        "InstanceConfiguration": {
            "CPU": "1 vCPU",
            "Memory": "3 GB"
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ResumeService」を参照してください。

### start-deployment

次の例では、start-deployment を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

手動デプロイを開始する方法

次の start-deployment の例では、App Runner サービスへの手動デプロイを実行します。

```
aws apprunner start-deployment \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa"
}
```

出力:

```
{
    "OperationId": "853a7d5b-fc9f-4730-831b-fd8037ab832a"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartDeployment」を参照してください。

### tag-resource

次の例では、tag-resource を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

App Runner サービスにタグを追加する方法

次の tag-resource の例では、App Runner サービスを一時停止します。

```
aws apprunner tag-resource \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "ResourceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
    "Tags": [
        {
            "Key": "Department",
```

```
            "Value": "Retail"
        },
        {
            "Key": "CustomerId",
            "Value": "56439872357912"
        }
    ]
}
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次の例では、untag-resource を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

App Runner サービスからタグを削除する方法

次の untag-resource の例では、シークレットから 2 個のタグを削除します。

```
aws apprunner untag-resource \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "ResourceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
    "TagKeys": [
        "Department",
        "CustomerId"
    ]
}
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-service

次の例では、update-service を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

メモリサイズを更新する方法

次の update-service の例では、App Runner サービスのインスタンス (スケーリングユニット) のメモリサイズを 2048 MiB に更新します。

呼び出しが成功すると、App Runner は非同期更新プロセスを開始します。呼び出しによって返される Service 構造には、この呼び出しによって適用される新しいメモリ値が反映されます。

```
aws apprunner update-service \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
    "InstanceConfiguration": {
        "Memory": "4 GB"
    }
}
```

出力:

```
{
    "OperationId": "17fe9f55-7e91-4097-b243-fcabbb69a4cf",
    "Service": {
        "CreatedAt": "2020-11-20T19:05:25Z",
        "UpdatedAt": "2020-11-23T12:41:37Z",
        "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
        "ServiceId": "8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
        "ServiceName": "python-app",
        "ServiceUrl": "psbqam834h.us-east-1.awsapprunner.com",
        "SourceConfiguration": {
            "AuthenticationConfiguration": {
```

```
                "ConnectionArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:connection/my-github-connection/
e7656250f67242d7819feade6800f59e"
            },
            "AutoDeploymentsEnabled": true,
            "CodeRepository": {
                "CodeConfiguration": {
                    "CodeConfigurationValues": {
                        "BuildCommand": "pip install -r requirements.txt",
                        "Port": "8080",
                        "Runtime": "PYTHON_3",
                        "RuntimeEnvironmentVariables": [
                            {
                                "NAME": "Jane"
                            }
                        ],
                        "StartCommand": "python server.py"
                    },
                    "ConfigurationSource": "Api"
                },
                "RepositoryUrl": "https://github.com/my-account/python-hello",
                "SourceCodeVersion": {
                    "Type": "BRANCH",
                    "Value": "main"
                }
            }
        },
        "Status": "OPERATION_IN_PROGRESS",
        "InstanceConfiguration": {
            "CPU": "1 vCPU",
            "Memory": "4 GB"
        }
    }
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「UpdateService」を参照してください。

## AWS AppConfig examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS AppConfig で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### `create-application`

次のコード例は、`create-application` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションを作成する方法

次の `create-application` の例では、AWS AppConfig にアプリケーションを作成します。

```
aws appconfig create-application \
    --name "example-application" \
    --description "An application used for creating an example."
```

出力:

```
{
    "Description": "An application used for creating an example.",
    "Id": "339ohji",
    "Name": "example-application"
}
```

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「ステップ 1: AWS AppConfig アプリケーションの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateApplication」を参照してください。

### create-configuration-profile

次のコード例は、create-configuration-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

設定プロファイルを作成する方法

次の create-configuration-profile の例は、Systems Manager の一機能である Parameter Store に保存されている設定を使用して構成プロファイルを作成します。

```
aws appconfig create-configuration-profile \
    --application-id "339ohji" \
    --name "Example-Configuration-Profile" \
    --location-uri "ssm-parameter://Example-Parameter" \
    --retrieval-role-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/Example-App-Config-Role"
```

出力:

```
{
    "ApplicationId": "339ohji",
    "Description": null,
    "Id": "ur8hx2f",
    "LocationUri": "ssm-parameter://Example-Parameter",
    "Name": "Example-Configuration-Profile",
    "RetrievalRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Example-App-Config-Role",
    "Type": null,
    "Validators": null
}
```

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「ステップ 3: 構成および構成プロファイルの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateConfigurationProfile」を参照してください。

### create-environment

次のコード例は、create-environment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

環境を作成する方法

次の create-environment の例では、create-application を使用して作成したアプリケーションを使用して Example-Environment という名前の AWS AppConfig 環境を作成します。

```
aws appconfig create-environment \
    --application-id "339ohji" \
    --name "Example-Environment"
```

出力:

```
{
    "ApplicationId": "339ohji",
    "Description": null,
    "Id": "54j1r29",
    "Monitors": null,
    "Name": "Example-Environment",
    "State": "ReadyForDeployment"
}
```

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「ステップ 2: 環境の作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateEnvironment」を参照してください。

### create-extension-association

次のコード例は、create-extension-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

拡張機能を作成する方法

次の create-extension-association の例では、AWS AppConfig に新しい拡張機能の関連付けを作成します。

```
aws appconfig create-extension-association \
    --region us-west-2 \
    --extension-identifier S3-backup-extension \
    --resource-identifier "arn:aws:appconfig:us-west-2:123456789012:application/
Finance" \
    --parameters S3bucket=FinanceConfigurationBackup
```

出力:

```
{
  "Id": "a1b2c3d4",
  "ExtensionArn": "arn:aws:appconfig:us-west-2:123456789012:extension/S3-backup-
extension/1",
  "ResourceArn": "arn:aws:appconfig:us-west-2:123456789012:application/Finance",
  "Parameters": {
    "S3bucket": "FinanceConfigurationBackup"
  },
  "ExtensionVersionNumber": 1
}
```

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「AWS AppConfig 拡張機能の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateExtensionAssociation」を参照してください。

### create-extension

次のコード例は、create-extension を使用する方法を示しています。

AWS CLI

拡張機能を作成する方法

次の create-extension の例では、AWS AppConfig に新しい拡張機能を作成します。

```
aws appconfig create-extension \
    --region us-west-2 \
    --name S3-backup-extension \
    --
actions PRE_CREATE_HOSTED_CONFIGURATION_VERSION=[{Name=S3backup,Uri=arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:s3backupfunction,RoleArn=arn:aws:iam::123456789012:role/
appconfigextensionrole}] \
    --parameters S3bucket={Required=true}
```

出力:

```
{
    "Id": "1A2B3C4D",
```

```
    "Name": "S3-backup-extension",
    "VersionNumber": 1,
    "Arn": "arn:aws:appconfig:us-west-2:123456789012:extension/1A2B3C4D/1",
    "Actions": {
        "PRE_CREATE_HOSTED_CONFIGURATION_VERSION": [
            {
                "Name": "S3backup",
                "Uri": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:s3backupfunction",
                "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/appconfigextensionrole"
            }
        ]
    },
    "Parameters": {
        "S3bucket": {
            "Required": true
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「AWS AppConfig 拡張機能の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateExtension」を参照してください。

### create-hosted-configuration-version

次のコード例は、create-hosted-configuration-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ホストされた構成バージョンを作成する方法

次の create-hosted-configuration-version の例では、AWS AppConfig ホスト構成ストアで新しい構成を作成します。構成コンテンツは、まず base64 に変換する必要があります。

```
aws appconfig create-hosted-configuration-version \
    --application-id "339ohji" \
    --configuration-profile-id "ur8hx2f" \
    --
content eyAiTmFtZSI6ICJFeGFtcGxlQXBwbGljYXRpb24iLCAiSWQiOiBFeGFtcGxlSUQsICJSYW5rIjogNyB9
 \
```

```
    --content-type "application/json" \
    configuration_version_output_file
```

configuration_version_output_file の内容:

```
{ "Name": "ExampleApplication", "Id": ExampleID, "Rank": 7 }
```

出力:

```
{
    "ApplicationId": "339ohji",
    "ConfigurationProfileId": "ur8hx2f",
    "VersionNumber": "1",
    "ContentType": "application/json"
}
```

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「AWS AppConfig ホスト構成ストアについて」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateHostedConfigurationVersion」を参照してください。

### delete-application

次のコード例は、delete-application を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションを削除するには

以下の delete-application の例は、指定されたスタックを削除します。

```
aws appconfig delete-application \
--application-id 339ohji
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「ステップ 1: AWS AppConfig アプリケーションの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteApplication」を参照してください。

### delete-configuration-profile

次のコード例は、delete-configuration-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

構成プロファイルを削除する方法

次の delete-configuration-profile の例では、指定された構成プロファイルを削除します。

```
aws appconfig delete-configuration-profile \
    --application-id 339ohji \
    --configuration-profile-id ur8hx2f
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「ステップ 3: 構成および構成プロファイルの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteConfigurationProfile」を参照してください。

### delete-deployment-strategy

次のコード例は、delete-deployment-strategy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デプロイ戦略を削除する方法

次の delete-deployment-strategy の例は、指定されたデプロイ戦略を削除します。

```
aws appconfig delete-deployment-strategy \
    --deployment-strategy-id 1225qzk
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「ステップ 4: デプロイ戦略の作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDeploymentStrategy」を参照してください。

### delete-environment

次のコード例は、delete-environment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

環境を削除する方法

以下の delete-environment の例は、指定されたアプリケーション環境を削除します。

```
aws appconfig delete-environment \
    --application-id 339ohji \
    --environment-id 54j1r29
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「ステップ 2: 環境の作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteEnvironment」を参照してください。

### delete-extension-association

次のコード例は、delete-extension-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

拡張機能の関連付けを削除する方法

次の delete-extension-association の例では、AWS AppConfig に新しい拡張機能の関連付けを削除します。

```
aws appconfig delete-extension-association \
    --region us-west-2 \
    --extension-association-id a1b2c3d4
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「AWS AppConfig 拡張機能の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteExtensionAssociation」を参照してください。

### delete-extension

次のコード例は、delete-extension を使用する方法を示しています。

AWS CLI

拡張機能を削除する方法

次の delete-extension の例では、AWS AppConfig に新しい拡張機能を削除します。

```
aws appconfig delete-extension \
    --region us-west-2 \
    --extension-identifier S3-backup-extension
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「AWS AppConfig 拡張機能の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteExtension」を参照してください。

### delete-hosted-configuration-version

次のコード例は、delete-hosted-configuration-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ホストされた構成バージョンを削除する方法

次の delete-hosted-configuration-version の例では、AWS AppConfig ホスト構成ストアでホストされた構成バージョンを削除します。

```
aws appconfig delete-hosted-configuration-version \
    --application-id 339ohji \
    --configuration-profile-id ur8hx2f \
    --version-number 1
```

出力:: このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「ステップ 3: 構成および構成プロファイルの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteHostedConfigurationVersion」を参照してください。

### get-application

次のコード例は、get-application を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションの詳細を一覧表示する方法

次の get-application の例では、指定されたアプリケーションの詳細を一覧表示します。

```
aws appconfig get-application \
    --application-id 339ohji
```

出力:

```
{
    "Description": "An application used for creating an example.",
    "Id": "339ohji",
    "Name": "example-application"
}
```

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「AWS AppConfig 拡張機能について」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetApplication」を参照してください。

### get-configuration-profile

次のコード例は、get-configuration-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

構成プロファイルの詳細を取得する方法

次の get-configuration-profile の例では、指定された構成プロファイルの詳細を返します。

```
aws appconfig get-configuration-profile \
    --application-id 339ohji \
    --configuration-profile-id ur8hx2f
```

出力:

```
{
    "ApplicationId": "339ohji",
    "Id": "ur8hx2f",
    "Name": "Example-Configuration-Profile",
    "LocationUri": "ssm-parameter://Example-Parameter",
    "RetrievalRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Example-App-Config-Role"
}
```

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「ステップ 3: 構成および構成プロファイルの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetConfigurationProfile」を参照してください。

### get-configuration

次のコード例は、get-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

構成の詳細を取得する方法

次の get-configuration の例では、サンプルアプリケーションの構成の詳細を返します。後続の get-configuration 呼び出しでは、 client-configuration-version パラメータを使用して、バージョンが変更された場合にのみアプリケーションの設定を更新します。バージョンが変更された場合にのみ設定を更新すると、get-configuration を呼び出すことで発生する超過料金を回避できます。

```
aws appconfig get-configuration \
    --application "example-application" \
    --environment "Example-Environment" \
    --configuration "Example-Configuration-Profile" \
```

```
    --client-id "test-id" \
    configuration-output-file
```

configuration-output-file の内容:

```
{ "Name": "ExampleApplication", "Id": ExampleID, "Rank": 7 }
```

出力:

```
{
    "ConfigurationVersion": "1",
    "ContentType": "application/json"
}
```

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「ステップ 6: 構成の受信」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetConfiguration」を参照してください。

### get-deployment-strategy

次のコード例は、get-deployment-strategy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デプロイ戦略の詳細を取得する方法

次の get-deployment-strategy の例は、指定されたデプロイ戦略の詳細を一覧表示します。

```
aws appconfig get-deployment-strategy \
    --deployment-strategy-id 1225qzk
```

出力:

```
{
    "Id": "1225qzk",
    "Name": "Example-Deployment",
    "DeploymentDurationInMinutes": 15,
    "GrowthType": "LINEAR",
    "GrowthFactor": 25.0,
    "FinalBakeTimeInMinutes": 0,
```

```
    "ReplicateTo": "SSM_DOCUMENT"
}
```

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「ステップ 4: デプロイ戦略の作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDeploymentStrategy」を参照してください。

### get-deployment

次のコード例は、get-deployment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デプロイの詳細を取得する方法

次の get-deployment の例は、指定された環境とデプロイ内のアプリケーションへのデプロイの詳細を一覧表示します。

```
aws appconfig get-deployment \
    --application-id 339ohji \
    --environment-id 54j1r29 \
    --deployment-number 1
```

出力:

```
{
    "ApplicationId": "339ohji",
    "EnvironmentId": "54j1r29",
    "DeploymentStrategyId": "1225qzk",
    "ConfigurationProfileId": "ur8hx2f",
    "DeploymentNumber": 1,
    "ConfigurationName": "Example-Configuration-Profile",
    "ConfigurationLocationUri": "ssm-parameter://Example-Parameter",
    "ConfigurationVersion": "1",
    "DeploymentDurationInMinutes": 15,
    "GrowthType": "LINEAR",
    "GrowthFactor": 25.0,
    "FinalBakeTimeInMinutes": 0,
    "State": "COMPLETE",
    "EventLog": [
        {
```

```
            "EventType": "DEPLOYMENT_COMPLETED",
            "TriggeredBy": "APPCONFIG",
            "Description": "Deployment completed",
            "OccurredAt": "2021-09-17T21:59:03.888000+00:00"
        },
        {
            "EventType": "BAKE_TIME_STARTED",
            "TriggeredBy": "APPCONFIG",
            "Description": "Deployment bake time started",
            "OccurredAt": "2021-09-17T21:58:57.722000+00:00"
        },
        {
            "EventType": "PERCENTAGE_UPDATED",
            "TriggeredBy": "APPCONFIG",
            "Description": "Configuration available to 100.00% of clients",
            "OccurredAt": "2021-09-17T21:55:56.816000+00:00"
        },
        {
            "EventType": "PERCENTAGE_UPDATED",
            "TriggeredBy": "APPCONFIG",
            "Description": "Configuration available to 75.00% of clients",
            "OccurredAt": "2021-09-17T21:52:56.567000+00:00"
        },
        {
            "EventType": "PERCENTAGE_UPDATED",
            "TriggeredBy": "APPCONFIG",
            "Description": "Configuration available to 50.00% of clients",
            "OccurredAt": "2021-09-17T21:49:55.737000+00:00"
        },
        {
            "EventType": "PERCENTAGE_UPDATED",
            "TriggeredBy": "APPCONFIG",
            "Description": "Configuration available to 25.00% of clients",
            "OccurredAt": "2021-09-17T21:46:55.187000+00:00"
        },
        {
            "EventType": "DEPLOYMENT_STARTED",
            "TriggeredBy": "USER",
            "Description": "Deployment started",
            "OccurredAt": "2021-09-17T21:43:54.205000+00:00"
        }
    ],
    "PercentageComplete": 100.0,
    "StartedAt": "2021-09-17T21:43:54.205000+00:00",
```

```
    "CompletedAt": "2021-09-17T21:59:03.888000+00:00"
}
```

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「ステップ 5: 構成のデプロイ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDeployment」を参照してください。

### get-environment

次のコード例は、get-environment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

環境の詳細を取得する方法

次の get-environment の例は、指定された環境の詳細と状態を返します。

```
aws appconfig get-environment \
    --application-id 339ohji \
    --environment-id 54j1r29
```

出力:

```
{
    "ApplicationId": "339ohji",
    "Id": "54j1r29",
    "Name": "Example-Environment",
    "State": "ReadyForDeployment"
}
```

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「ステップ 2: 環境の作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetEnvironment」を参照してください。

### get-extension-association

次のコード例は、get-extension-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

拡張機能の関連付けの詳細を取得する方法

以下の get-extension-association の例では、機能拡張の関連付けに関する情報を表示します。

```
aws appconfig get-extension-association \
    --region us-west-2 \
    --extension-association-id a1b2c3d4
```

出力:

```
{
    "Id": "a1b2c3d4",
    "ExtensionArn": "arn:aws:appconfig:us-west-2:123456789012:extension/S3-backup-
extension/1",
    "ResourceArn": "arn:aws:appconfig:us-west-2:123456789012:application/Finance",
    "Parameters": {
        "S3bucket": "FinanceConfigurationBackup"
    },
    "ExtensionVersionNumber": 1
}
```

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「AWS AppConfig 拡張機能の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetExtensionAssociation」を参照してください。

### get-extension

次のコード例は、get-extension を使用する方法を示しています。

AWS CLI

拡張機能の詳細を取得する方法

以下の get-extension の例では、機能拡張に関する情報を表示します。

```
aws appconfig get-extension \
    --region us-west-2 \
```

```
    --extension-identifier S3-backup-extension
```

出力:

```
{
    "Id": "1A2B3C4D",
    "Name": "S3-backup-extension",
    "VersionNumber": 1,
    "Arn": "arn:aws:appconfig:us-west-2:123456789012:extension/S3-backup-
extension/1",
    "Actions": {
        "PRE_CREATE_HOSTED_CONFIGURATION_VERSION": [
            {
                "Name": "S3backup",
                "Uri": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:S3backupfunction",
                "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/appconfigextensionrole"
            }
        ]
    },
    "Parameters": {
        "S3bucket": {
            "Required": true
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「AWS AppConfig 拡張機能の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetExtension」を参照してください。

### get-hosted-configuration-version

次の例は、get-hosted-configuration-version を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

ホスト構成の詳細を取得する方法

次の get-hosted-configuration-version の例では、AWS AppConfig ホスト構成の設定の詳細を取得します。

```
aws appconfig get-hosted-configuration-version \
    --application-id 339ohji \
    --configuration-profile-id ur8hx2f \
    --version-number 1 \
    hosted-configuration-version-output
```

hosted-configuration-version-output の内容:

```
{ "Name": "ExampleApplication", "Id": ExampleID, "Rank": 7 }
```

出力:

```
{
    "ApplicationId": "339ohji",
    "ConfigurationProfileId": "ur8hx2f",
    "VersionNumber": "1",
    "ContentType": "application/json"
}
```

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「AWS AppConfig ホスト構成ストアについて」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetHostedConfigurationVersion」を参照してください。

### list-applications

次のコード例は、list-applications を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能なアプリケーションを一覧表示する方法

次の list-applications の例では、AWS アカウントで使用可能なアプリケーションを一覧表示します。

```
aws appconfig list-applications
```

出力:

```
{
```

```
    "Items": [
        {
            "Id": "339ohji",
            "Name": "test-application",
            "Description": "An application used for creating an example."
        },
        {
            "Id": "rwalwu7",
            "Name": "Test-Application"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「ステップ 1: AWS AppConfig アプリケーションの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListApplications」を参照してください。

### `list-configuration-profiles`

次のコード例は、`list-configuration-profiles` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能な構成プロファイルを一覧表示する方法

次の `list-configuration-profiles` の例では、指定されたアプリケーションで使用可能な構成プロファイルを一覧表示します。

```
aws appconfig list-configuration-profiles \
    --application-id 339ohji
```

出力:

```
{
    "Items": [
        {
            "ApplicationId": "339ohji",
            "Id": "ur8hx2f",
            "Name": "Example-Configuration-Profile",
            "LocationUri": "ssm-parameter://Example-Parameter"
        }
```

```
    ]
}
```

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「ステップ 3: 構成および構成プロファイルの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListConfigurationProfiles」を参照してください。

### `list-deployment-strategies`

次のコード例は、`list-deployment-strategies` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

利用可能なデプロイ戦略を一覧表示する方法

次の `list-deployment-strategies` の例では、AWS アカウントで使用可能なデプロイ戦略を一覧表示します。

```
aws appconfig list-deployment-strategies
```

出力:

```
{
    "Items": [
        {
            "Id": "1225qzk",
            "Name": "Example-Deployment",
            "DeploymentDurationInMinutes": 15,
            "GrowthType": "LINEAR",
            "GrowthFactor": 25.0,
            "FinalBakeTimeInMinutes": 0,
            "ReplicateTo": "SSM_DOCUMENT"
        },
        {
            "Id": "AppConfig.AllAtOnce",
            "Name": "AppConfig.AllAtOnce",
            "Description": "Quick",
            "DeploymentDurationInMinutes": 0,
            "GrowthType": "LINEAR",
            "GrowthFactor": 100.0,
            "FinalBakeTimeInMinutes": 10,
```

```
            "ReplicateTo": "NONE"
        },
        {
            "Id": "AppConfig.Linear50PercentEvery30Seconds",
            "Name": "AppConfig.Linear50PercentEvery30Seconds",
            "Description": "Test/Demo",
            "DeploymentDurationInMinutes": 1,
            "GrowthType": "LINEAR",
            "GrowthFactor": 50.0,
            "FinalBakeTimeInMinutes": 1,
            "ReplicateTo": "NONE"
        },
        {
            "Id": "AppConfig.Canary10Percent20Minutes",
            "Name": "AppConfig.Canary10Percent20Minutes",
            "Description": "AWS Recommended",
            "DeploymentDurationInMinutes": 20,
            "GrowthType": "EXPONENTIAL",
            "GrowthFactor": 10.0,
            "FinalBakeTimeInMinutes": 10,
            "ReplicateTo": "NONE"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「ステップ 4: デプロイ戦略の作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDeploymentStrategies」を参照してください。

### `list-deployments`

次のコード例は、`list-deployments` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能なデプロイを一覧表示する方法

次の `list-deployments` の例では、指定されたアプリケーションと環境の AWS アカウントで使用可能なデプロイを一覧表示します。

```
aws appconfig list-deployments \
```

```
    --application-id 339ohji \
    --environment-id 54j1r29
```

出力:

```
{
    "Items": [
        {
            "DeploymentNumber": 1,
            "ConfigurationName": "Example-Configuration-Profile",
            "ConfigurationVersion": "1",
            "DeploymentDurationInMinutes": 15,
            "GrowthType": "LINEAR",
            "GrowthFactor": 25.0,
            "FinalBakeTimeInMinutes": 0,
            "State": "COMPLETE",
            "PercentageComplete": 100.0,
            "StartedAt": "2021-09-17T21:43:54.205000+00:00",
            "CompletedAt": "2021-09-17T21:59:03.888000+00:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「ステップ 5: 構成のデプロイ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDeployments」を参照してください。

### list-environments

次のコード例は、list-environments を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能な環境を一覧表示する方法

次の list-environments の例では、指定されたアプリケーションの AWS アカウントで使用可能な環境を一覧表示します。

```
aws appconfig list-environments \
    --application-id 339ohji
```

出力:

```
{
    "Items": [
        {
            "ApplicationId": "339ohji",
            "Id": "54j1r29",
            "Name": "Example-Environment",
            "State": "ReadyForDeployment"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「ステップ 2: 環境の作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListEnvironments」を参照してください。

### `list-extension-associations`

次のコード例は、`list-extension-associations` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS リージョンの AWS アカウント内のすべての AWS AppConfig 拡張機能の関連付けを一覧表示する方法

次の `list-extension-associations` の例では、特定の AWS リージョンの現在の AWS アカウントのすべての AWS AppConfig 拡張機能の関連付けを一覧表示します。

```
aws appconfig list-extension-associations \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "Items": [
        {
            "Id": "a1b2c3d4",
            "ExtensionArn": "arn:aws:appconfig:us-west-2:123456789012:extension/S3-
backup-extension/1",
```

```
            "ResourceArn": "arn:aws:appconfig:us-west-2:123456789012:application/
Finance"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「AWS AppConfig 拡張機能の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListExtensionAssociations」を参照してください。

### `list-extensions`

次のコード例は、`list-extensions` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS リージョンの AWS アカウント内のすべての AWS AppConfig 拡張機能を一覧表示する方法

次の `list-extensions` の例では、特定の AWS リージョンの現在の AWS アカウントのすべての AWS AppConfig 拡張機能を一覧表示します。コマンドは、カスタム拡張機能と AWS オーサリングされた拡張機能を返します。

```
aws appconfig list-extensions \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "Items": [
        {
            "Id": "1A2B3C4D",
            "Name": "S3-backup-extension",
            "VersionNumber": 1,
            "Arn": "arn:aws:appconfig:us-west-2:123456789012:extension/1A2B3C4D/1"
        },
        {
            "Id": "AWS.AppConfig.FeatureFlags",
            "Name": "AppConfig Feature Flags Helper",
            "VersionNumber": 1,
```

```
            "Arn": "arn:aws:appconfig:us-west-2::extension/
AWS.AppConfig.FeatureFlags/1",
            "Description": "Validates AppConfig feature flag data automatically
 against a JSON schema that includes structure and constraints. Also transforms
 feature flag data prior to sending to the client. This extension is automatically
 associated to configuration profiles with type \"AWS.AppConfig.FeatureFlags\"."
        },
        {
            "Id": "AWS.AppConfig.JiraIntegration",
            "Name": "AppConfig integration with Atlassian Jira",
            "VersionNumber": 1,
            "Arn": "arn:aws:appconfig:us-west-2::extension/
AWS.AppConfig.JiraIntegration/1",
            "Description": "Exports feature flag data from AWS AppConfig into
 Jira. The lifecycle of each feature flag in AppConfig is tracked in Jira as an
 individual issue. Customers can see in Jira when flags are updated, turned on or
 off. Works in conjunction with the AppConfig app in the Atlassian Marketplace and
 is automatically associated to configuration profiles configured within that app."
        },
        {
            "Id": "AWS.AppConfig.DeploymentNotificationsToEventBridge",
            "Name": "AppConfig deployment events to Amazon EventBridge",
            "VersionNumber": 1,
            "Arn": "arn:aws:appconfig:us-west-2::extension/
AWS.AppConfig.DeploymentNotificationsToEventBridge/1",
            "Description": "Sends events to Amazon EventBridge when a deployment
 of configuration data in AppConfig is started, completed, or rolled back. Can
 be associated to the following resources in AppConfig: Application, Environment,
 Configuration Profile."
        },
        {
            "Id": "AWS.AppConfig.DeploymentNotificationsToSqs",
            "Name": "AppConfig deployment events to Amazon SQS",
            "VersionNumber": 1,
            "Arn": "arn:aws:appconfig:us-west-2::extension/
AWS.AppConfig.DeploymentNotificationsToSqs/1",
            "Description": "Sends messages to the configured Amazon SQS queue when
 a deployment of configuration data in AppConfig is started, completed, or rolled
 back. Can be associated to the following resources in AppConfig: Application,
 Environment, Configuration Profile."
        },
        {
            "Id": "AWS.AppConfig.DeploymentNotificationsToSns",
            "Name": "AppConfig deployment events to Amazon SNS",
```

```
            "VersionNumber": 1,
            "Description": "Sends events to the configured Amazon SNS topic when
 a deployment of configuration data in AppConfig is started, completed, or rolled
 back. Can be associated to the following resources in AppConfig: Application,
 Environment, Configuration Profile."
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「AWS AppConfig 拡張機能の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListExtensions」を参照してください。

### `list-hosted-configuration-versions`

次のコード例は、`list-hosted-configuration-versions` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

利用可能なホスト構成バージョンを一覧表示する方法

次の `list-hosted-configuration-versions` の例では、指定されたアプリケーションと構成プロファイルの AWS AppConfig ホスト構成ストアでホストされている構成バージョンを一覧表示します。

```
aws appconfig list-hosted-configuration-versions \
    --application-id 339ohji \
    --configuration-profile-id ur8hx2f
```

出力:

```
{
    "Items": [
        {
            "ApplicationId": "339ohji",
            "ConfigurationProfileId": "ur8hx2f",
            "VersionNumber": 1,
            "ContentType": "application/json"
        }
```

```
    ]
}
```

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「AWS AppConfig ホスト構成ストアについて」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListHostedConfigurationVersions」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションのタグを一覧表示する方法

次の list-tags-for-resource の例では、指定されたアプリケーションのタグを一覧表示します。

```
aws appconfig list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:appconfig:us-east-1:682428703967:application/339ohji
```

出力:

```
{
    "Tags": {
        "group1": "1"
    }
}
```

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「ステップ 1: AWS AppConfig アプリケーションの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### start-deployment

次のコード例は、start-deployment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

構成デプロイを開始する方法

次の start-deployment の例では、指定された環境、デプロイ戦略、構成プロファイルを使用してアプリケーションへのデプロイを開始します。

```
aws appconfig start-deployment \
    --application-id 339ohji \
    --environment-id 54j1r29 \
    --deployment-strategy-id 1225qzk \
    --configuration-profile-id ur8hx2f \
    --configuration-version 1
```

出力:

```
{
    "ApplicationId": "339ohji",
    "EnvironmentId": "54j1r29",
    "DeploymentStrategyId": "1225qzk",
    "ConfigurationProfileId": "ur8hx2f",
    "DeploymentNumber": 1,
    "ConfigurationName": "Example-Configuration-Profile",
    "ConfigurationLocationUri": "ssm-parameter://Example-Parameter",
    "ConfigurationVersion": "1",
    "DeploymentDurationInMinutes": 15,
    "GrowthType": "LINEAR",
    "GrowthFactor": 25.0,
    "FinalBakeTimeInMinutes": 0,
    "State": "DEPLOYING",
    "EventLog": [
        {
            "EventType": "DEPLOYMENT_STARTED",
            "TriggeredBy": "USER",
            "Description": "Deployment started",
            "OccurredAt": "2021-09-17T21:43:54.205000+00:00"
        }
    ],
    "PercentageComplete": 0.0,
    "StartedAt": "2021-09-17T21:43:54.205000+00:00"
}
```

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「ステップ 5: 構成のデプロイ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartDeployment」を参照してください。

### stop-deployment

次のコード例は、stop-deployment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

設定のデプロイを停止する方法

次の stop-deployment の例では、指定された環境へのアプリケーション設定のデプロイを停止します。

```
aws appconfig stop-deployment \
    --application-id 339ohji \
    --environment-id 54j1r29 \
    --deployment-number 2
```

出力:

```
{
    "DeploymentNumber": 0,
    "DeploymentDurationInMinutes": 0,
    "GrowthFactor": 0.0,
    "FinalBakeTimeInMinutes": 0,
    "PercentageComplete": 0.0
}
```

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「ステップ 5: 構成のデプロイ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopDeployment」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションにタグ付けする方法

次の tag-resource の例では、アプリケーションリソースにタグ付けします。

```
aws appconfig tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:appconfig:us-east-1:682428703967:application/339ohji \
    --tags '{"group1" : "1"}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「ステップ 1: AWS AppConfig アプリケーションの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションからタグを削除する方法

次の untag-resource の例では、指定されたアプリケーションから group1 のタグを削除します。

```
aws appconfig untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:appconfig:us-east-1:111122223333:application/339ohji \
    --tag-keys '["group1"]'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「ステップ 1: AWS AppConfig アプリケーションの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-application

次のコード例は、update-application を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションを更新する方法

次の update-application の例では、指定されたアプリケーションの名前を更新します。

```
aws appconfig update-application \
    --application-id 339ohji \
    --name "Example-Application"
```

出力:

```
{
    "Id": "339ohji",
    "Name": "Example-Application",
    "Description": "An application used for creating an example."
}
```

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「ステップ 1: AWS AppConfig アプリケーションの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateApplication」を参照してください。

### update-configuration-profile

次のコード例は、update-configuration-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

構成プロファイルを更新する方法

次の update-configuration-profile の例では、指定された構成プロファイルの説明を更新します。

```
aws appconfig update-configuration-profile \
```

```
    --application-id 339ohji \
    --configuration-profile-id ur8hx2f \
    --description "Configuration profile used for examples."
```

出力:

```
{
    "ApplicationId": "339ohji",
    "Id": "ur8hx2f",
    "Name": "Example-Configuration-Profile",
    "Description": "Configuration profile used for examples.",
    "LocationUri": "ssm-parameter://Example-Parameter",
    "RetrievalRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Example-App-Config-Role"
}
```

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「ステップ 3: 構成および構成プロファイルの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateConfigurationProfile」を参照してください。

### update-deployment-strategy

次のコード例は、update-deployment-strategy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デプロイ戦略を更新する方法

次の update-deployment-strategy の例では、指定されたデプロイ戦略の最終ベイク時間を 20 分に更新します。

```
aws appconfig update-deployment-strategy \
    --deployment-strategy-id 1225qzk \
    --final-bake-time-in-minutes 20
```

出力:

```
{
    "Id": "1225qzk",
```

```
    "Name": "Example-Deployment",
    "DeploymentDurationInMinutes": 15,
    "GrowthType": "LINEAR",
    "GrowthFactor": 25.0,
    "FinalBakeTimeInMinutes": 20,
    "ReplicateTo": "SSM_DOCUMENT"
}
```

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「ステップ 4: デプロイ戦略の作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDeploymentStrategy」を参照してください。

### update-environment

次のコード例は、update-environment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

環境を更新する方法

次の update-environment の例では、環境の説明を更新します。

```
aws appconfig update-environment \
    --application-id 339ohji \
    --environment-id 54j1r29 \
    --description "An environment for examples."
```

出力:

```
{
    "ApplicationId": "339ohji",
    "Id": "54j1r29",
    "Name": "Example-Environment",
    "Description": "An environment for examples.",
    "State": "RolledBack"
}
```

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「ステップ 2: 環境の作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateEnvironment」を参照してください。

### update-extension-association

次のコード例は、update-extension-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS AppConfig 拡張機能の関連付けを更新する方法

次の update-extension-association の例では、AWS AppConfig で拡張機能の関連付けに新しいパラメータ値を追加します。

```
aws appconfig update-extension-association \
    --region us-west-2 \
    --extension-association-id a1b2c3d4 \
    --parameters S3bucket=FinanceMobileApp
```

出力:

```
{
    "Id": "a1b2c3d4",
    "ExtensionArn": "arn:aws:appconfig:us-west-2:123456789012:extension/S3-backup-
extension/1",
    "ResourceArn": "arn:aws:appconfig:us-west-2:123456789012:application/Finance",
    "Parameters": {
        "S3bucket": "FinanceMobileApp"
    },
    "ExtensionVersionNumber": 1
}
```

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「AWS AppConfig 拡張機能の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateExtensionAssociation」を参照してください。

### update-extension

次のコード例は、update-extension を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS AppConfig 拡張機能を更新する方法

次の update-extension の例では、AWS AppConfig で拡張機能にパラメータ値を追加します。

```
aws appconfig update-extension \
    --region us-west-2 \
    --extension-identifier S3-backup-extension \
    --parameters S3bucket={Required=true},CampaignID={Required=false}
```

出力:

```
{
    "Id": "1A2B3C4D",
    "Name": "S3-backup-extension",
    "VersionNumber": 1,
    "Arn": "arn:aws:appconfig:us-west-2:123456789012:extension/1A2B3C4D/1",
    "Actions": {
        "PRE_CREATE_HOSTED_CONFIGURATION_VERSION": [
            {
                "Name": "S3backup",
                "Uri": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:S3backupfunction",
                "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/appconfigextensionrole"
            }
        ]
    },
    "Parameters": {
        "CampaignID": {
            "Required": false
        },
        "S3bucket": {
            "Required": true
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「AWS AppConfig 拡張機能の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateExtension」を参照してください。

### validate-configuration

次のコード例は、validate-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

構成を検証する方法

次の validate-configuration の例では、構成プロファイルのバリデータを使用して構成を検証します。

```
aws appconfig validate-configuration \
    --application-id abc1234 \
    --configuration-profile-id ur8hx2f \
    --configuration-version 1
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS AppConfig ユーザーガイド」の「ステップ 3: 構成および構成プロファイルの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ValidateConfiguration」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Application Auto Scaling の例

次のコード例は、Application Auto Scaling で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### delete-scaling-policy

次のコード例は、delete-scaling-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スケーリングポリシーを削除する方法

この例では、デフォルトのクラスターで実行されている Amazon ECS サービスウェブアプリのスケーリングポリシーを削除します。

コマンド:

```
aws application-autoscaling delete-scaling-policy --policy-name web-app-cpu-lt-25 --scalable-dimension ecs:service:DesiredCount --resource-id service/default/web-app --service-namespace ecs
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteScalingPolicy」を参照してください。

### delete-scheduled-action

次の例は、delete-scheduled-action を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

スケジュールされたアクションを削除するには

次の delete-scheduled-action の例では、指定された Amazon AppStream 2.0 フリートから指定されたスケジュール済みアクションを削除します。

```
aws application-autoscaling delete-scheduled-action \
    --service-namespace appstream \
    --scalable-dimension appstream:fleet:DesiredCapacity \
    --resource-id fleet/sample-fleet \
    --scheduled-action-name my-recurring-action
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Application Auto Scaling ユーザーガイド」の「スケジュールされたスケーリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteScheduledAction」を参照してください。

### `deregister-scalable-target`

次のコード例は、`deregister-scalable-target` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スケーラブルターゲットを登録解除する方法

この例では、デフォルトのクラスターで実行されているウェブアプリと呼ばれる Amazon ECS サービスのスケーラブルターゲットを登録解除します。

コマンド:

```
aws application-autoscaling deregister-scalable-target --service-namespace ecs --
scalable-dimension ecs:service:DesiredCount --resource-id service/default/web-app
```

この例では、カスタムリソースのスケーラブルターゲットを登録解除します。custom-resource-id.txt ファイルにはリソース ID を識別する文字列が含まれており、これはカスタムリソースの場合、Amazon API Gateway エンドポイント経由でのカスタムリソースへのパスを表します。

コマンド:

```
aws application-autoscaling deregister-scalable-target --service-namespace custom-
resource --scalable-dimension custom-resource:ResourceType:Property --resource-
id file://~/custom-resource-id.txt
```

custom-resource-id.txt ファイルの内容:

```
https://example.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/prod/
scalableTargetDimensions/1-23456789
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeregisterScalableTarget」を参照してください。

### describe-scalable-targets

次のコード例は、describe-scalable-targets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スケーラブルターゲットを記述する方法

次の describe-scalable-targets 例では、ecs サービス名前空間のスケーラブルターゲットについて説明します。

```
aws application-autoscaling describe-scalable-targets \
    --service-namespace ecs
```

出力:

```
{
    "ScalableTargets": [
        {
            "ServiceNamespace": "ecs",
            "ScalableDimension": "ecs:service:DesiredCount",
            "ResourceId": "service/default/web-app",
            "MinCapacity": 1,
            "MaxCapacity": 10,
            "RoleARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/
aws-service-role/ecs.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_ECSService",
            "CreationTime": 1462558906.199,
            "SuspendedState": {
                "DynamicScalingOutSuspended": false,
                "ScheduledScalingSuspended": false,
                "DynamicScalingInSuspended": false
            },
            "ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:us-
west-2:123456789012:scalable-target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Application Auto Scaling ユーザーガイド」の「Application Auto Scaling と共に使用可能な AWS サービス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeScalableTargets」を参照してください。

### describe-scaling-activities

次のコード例は、describe-scaling-activities を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 指定された Amazon ECS サービスのスケーリングアクティビティを記述する方法

次の describe-scaling-activities の例では、default クラスターで実行されている「web-app」という Amazon ECS サービスのスケーリングアクティビティについて記述します。出力には、スケーリングポリシーによって開始されたスケーリングアクティビティが表示されます。

```
aws application-autoscaling describe-scaling-activities \
    --service-namespace ecs \
    --resource-id service/default/web-app
```

出力:

```
{
    "ScalingActivities": [
        {
            "ScalableDimension": "ecs:service:DesiredCount",
            "Description": "Setting desired count to 1.",
            "ResourceId": "service/default/web-app",
            "ActivityId": "e6c5f7d1-dbbb-4a3f-89b2-51f33e766399",
            "StartTime": 1462575838.171,
            "ServiceNamespace": "ecs",
            "EndTime": 1462575872.111,
            "Cause": "monitor alarm web-app-cpu-lt-25 in state ALARM triggered
 policy web-app-cpu-lt-25",
            "StatusMessage": "Successfully set desired count to 1. Change
 successfully fulfilled by ecs.",
            "StatusCode": "Successful"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Application Auto Scaling ユーザーガイド」の「Application Auto Scaling のスケーリングアクティビティ」を参照してください。

例 2: 指定された DynamoDB テーブルのスケーリングアクティビティを記述する方法

次の describe-scaling-activities の例では、TestTable という DynamoDB テーブルのスケーリングアクティビティについて記述します。出力には、2 つの異なるスケジュールされたアクションによって開始されたスケーリングアクティビティが表示されます。

```
aws application-autoscaling describe-scaling-activities \
    --service-namespace dynamodb \
    --resource-id table/TestTable
```

出力:

```
{
    "ScalingActivities": [
        {
            "ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
            "Description": "Setting write capacity units to 10.",
            "ResourceId": "table/my-table",
            "ActivityId": "4d1308c0-bbcf-4514-a673-b0220ae38547",
            "StartTime": 1561574415.086,
            "ServiceNamespace": "dynamodb",
            "EndTime": 1561574449.51,
            "Cause": "maximum capacity was set to 10",
            "StatusMessage": "Successfully set write capacity units to 10. Change
 successfully fulfilled by dynamodb.",
            "StatusCode": "Successful"
        },
        {
            "ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
            "Description": "Setting min capacity to 5 and max capacity to 10",
            "ResourceId": "table/my-table",
            "ActivityId": "f2b7847b-721d-4e01-8ef0-0c8d3bacc1c7",
            "StartTime": 1561574414.644,
            "ServiceNamespace": "dynamodb",
            "Cause": "scheduled action name my-second-scheduled-action was
 triggered",
            "StatusMessage": "Successfully set min capacity to 5 and max capacity to
 10",
            "StatusCode": "Successful"
```

```
        },
        {
            "ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
            "Description": "Setting write capacity units to 15.",
            "ResourceId": "table/my-table",
            "ActivityId": "d8ea4de6-9eaa-499f-b466-2cc5e681ba8b",
            "StartTime": 1561574108.904,
            "ServiceNamespace": "dynamodb",
            "EndTime": 1561574140.255,
            "Cause": "minimum capacity was set to 15",
            "StatusMessage": "Successfully set write capacity units to 15. Change
 successfully fulfilled by dynamodb.",
            "StatusCode": "Successful"
        },
        {
            "ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
            "Description": "Setting min capacity to 15 and max capacity to 20",
            "ResourceId": "table/my-table",
            "ActivityId": "3250fd06-6940-4e8e-bb1f-d494db7554d2",
            "StartTime": 1561574108.512,
            "ServiceNamespace": "dynamodb",
            "Cause": "scheduled action name my-first-scheduled-action was
 triggered",
            "StatusMessage": "Successfully set min capacity to 15 and max capacity
 to 20",
            "StatusCode": "Successful"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Application Auto Scaling ユーザーガイド」の「Application Auto Scaling のスケーリングアクティビティ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeScalingActivities」を参照してください。

### describe-scaling-policies

次の例は、describe-scaling-policies を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

スケーリングポリシーを記述する方法

この例では、ECS サービス名前空間のスケーリングポリシーについて記述します。

コマンド:

```
aws application-autoscaling describe-scaling-policies --service-namespace ecs
```

出力:

```
{
    "ScalingPolicies": [
        {
            "PolicyName": "web-app-cpu-gt-75",
            "ScalableDimension": "ecs:service:DesiredCount",
            "ResourceId": "service/default/web-app",
            "CreationTime": 1462561899.23,
            "StepScalingPolicyConfiguration": {
                "Cooldown": 60,
                "StepAdjustments": [
                    {
                        "ScalingAdjustment": 200,
                        "MetricIntervalLowerBound": 0.0
                    }
                ],
                "AdjustmentType": "PercentChangeInCapacity"
            },
            "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:012345678910:scalingPolicy:6d8972f3-efc8-437c-92d1-6270f29a66e7:resource/ecs/
service/default/web-app:policyName/web-app-cpu-gt-75",
            "PolicyType": "StepScaling",
            "Alarms": [
                {
                    "AlarmName": "web-app-cpu-gt-75",
                    "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-
west-2:012345678910:alarm:web-app-cpu-gt-75"
                }
            ],
            "ServiceNamespace": "ecs"
        },
        {
            "PolicyName": "web-app-cpu-lt-25",
            "ScalableDimension": "ecs:service:DesiredCount",
            "ResourceId": "service/default/web-app",
            "CreationTime": 1462562575.099,
```

```
            "StepScalingPolicyConfiguration": {
                "Cooldown": 1,
                "StepAdjustments": [
                    {
                        "ScalingAdjustment": -50,
                        "MetricIntervalUpperBound": 0.0
                    }
                ],
                "AdjustmentType": "PercentChangeInCapacity"
            },
            "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:012345678910:scalingPolicy:6d8972f3-efc8-437c-92d1-6270f29a66e7:resource/ecs/
service/default/web-app:policyName/web-app-cpu-lt-25",
            "PolicyType": "StepScaling",
            "Alarms": [
                {
                    "AlarmName": "web-app-cpu-lt-25",
                    "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-
west-2:012345678910:alarm:web-app-cpu-lt-25"
                }
            ],
            "ServiceNamespace": "ecs"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeScalingPolicies」を参照してください。

### describe-scheduled-actions

次のコード例は、describe-scheduled-actions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スケジュールが設定されたアクションを記述する方法

次の describe-scheduled-actions の例では、指定されたサービス名前空間でスケジュールが設定されたアクションの詳細を表示します。

```
aws application-autoscaling describe-scheduled-actions \
    --service-namespace dynamodb
```

出力:

```
{
    "ScheduledActions": [
        {
            "ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
            "Schedule": "at(2019-05-20T18:35:00)",
            "ResourceId": "table/my-table",
            "CreationTime": 1561571888.361,
            "ScheduledActionARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scheduledAction:2d36aa3b-cdf9-4565-b290-81db519b227d:resource/
dynamodb/table/my-table:scheduledActionName/my-first-scheduled-action",
            "ScalableTargetAction": {
                "MinCapacity": 15,
                "MaxCapacity": 20
            },
            "ScheduledActionName": "my-first-scheduled-action",
            "ServiceNamespace": "dynamodb"
        },
        {
            "ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
            "Schedule": "at(2019-05-20T18:40:00)",
            "ResourceId": "table/my-table",
            "CreationTime": 1561571946.021,
            "ScheduledActionARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scheduledAction:2d36aa3b-cdf9-4565-b290-81db519b227d:resource/
dynamodb/table/my-table:scheduledActionName/my-second-scheduled-action",
            "ScalableTargetAction": {
                "MinCapacity": 5,
                "MaxCapacity": 10
            },
            "ScheduledActionName": "my-second-scheduled-action",
            "ServiceNamespace": "dynamodb"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Application Auto Scaling ユーザーガイド」の「スケジュールされたスケーリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeScheduledActions」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スケーラブルターゲットのタグを一覧表示する方法

次の list-tags-for-resource の例では、ARN で指定されたスケーラブルターゲットにアタッチされているタグキーの名前と値を一覧表示します。

```
aws application-autoscaling list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:application-autoscaling:us-west-2:123456789012:scalable-target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123
```

出力:

```
{
    "Tags": {
        "environment": "production"
    }
}
```

詳細については、「Application Auto Scaling ユーザーガイド」の「Application Auto Scaling のタグ付けサポート」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### put-scaling-policy

次のコード例は、put-scaling-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 事前定義されたメトリクス指定を使用してターゲット追跡スケーリングポリシーを適用するには

以下の put-scaling-policy の例では、デフォルトクラスター内の web-app と呼ばれる Amazon ECS サービスに、事前に定義されたメトリック仕様でターゲット追跡スケーリングポリシーを適用します。このポリシーでは、サービスの平均 CPU 使用率を 75% に保ち、スケール

アウトとスケールインのクールダウン期間は 60 秒です。出力には、自動的に作成された 2 つの CloudWatch アラームの ARN と名前が含まれます。

```
aws application-autoscaling put-scaling-policy --service-namespace ecs \
--scalable-dimension ecs:service:DesiredCount \
--resource-id service/default/web-app \
--policy-name cpu75-target-tracking-scaling-policy --policy-
type TargetTrackingScaling \
--target-tracking-scaling-policy-configuration file://config.json
```

この例では、現在のディレクトリに次の内容の config.json ファイルがあることを前提としています。

```
{
     "TargetValue": 75.0,
     "PredefinedMetricSpecification": {
         "PredefinedMetricType": "ECSServiceAverageCPUUtilization"
     },
     "ScaleOutCooldown": 60,
    "ScaleInCooldown": 60
}
```

出力:

```
{
    "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:us-west-2:012345678910:scalingPolicy:6d8972f3-
efc8-437c-92d1-6270f29a66e7:resource/ecs/service/default/web-app:policyName/cpu75-
target-tracking-scaling-policy",
    "Alarms": [
        {
            "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-
west-2:012345678910:alarm:TargetTracking-service/default/web-app-AlarmHigh-d4f0770c-
b46e-434a-a60f-3b36d653feca",
            "AlarmName": "TargetTracking-service/default/web-app-AlarmHigh-d4f0770c-
b46e-434a-a60f-3b36d653feca"
        },
        {
            "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-
west-2:012345678910:alarm:TargetTracking-service/default/web-app-AlarmLow-1b437334-
d19b-4a63-a812-6c67aaf2910d",
            "AlarmName": "TargetTracking-service/default/web-app-AlarmLow-1b437334-
d19b-4a63-a812-6c67aaf2910d"
```

```
        }
    ]
}
```

例 2: カスタマイズされたメトリクス仕様を使用してターゲット追跡スケーリングポリシーを適用するには

以下の put-scaling-policy の例では、デフォルトクラスター内の web-app と呼ばれる Amazon ECS サービスに、カスタマイズされたメトリック仕様でターゲット追跡スケーリングポリシーを適用します。このポリシーでは、サービスの平均使用率を 75% に保ち、スケールアウトとスケールインのクールダウン期間は 60 秒です。出力には、自動的に作成された 2 つの CloudWatch アラームの ARN と名前が含まれます。

```
aws application-autoscaling put-scaling-policy --service-namespace ecs \
--scalable-dimension ecs:service:DesiredCount \
--resource-id service/default/web-app \
--policy-name cms75-target-tracking-scaling-policy
--policy-type TargetTrackingScaling \
--target-tracking-scaling-policy-configuration file://config.json
```

この例では、現在のディレクトリに次の内容の config.json ファイルがあることを前提としています。

```
{
    "TargetValue":75.0,
    "CustomizedMetricSpecification":{
        "MetricName":"MyUtilizationMetric",
        "Namespace":"MyNamespace",
        "Dimensions": [
            {
                "Name":"MyOptionalMetricDimensionName",
                "Value":"MyOptionalMetricDimensionValue"
            }
        ],
        "Statistic":"Average",
        "Unit":"Percent"
    },
    "ScaleOutCooldown": 60,
    "ScaleInCooldown": 60
}
```

出力:

```
{
    "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:us-west-2:012345678910:scalingPolicy:
 8784a896-b2ba-47a1-b08c-27301cc499a1:resource/ecs/service/default/web-
app:policyName/cms75-target-tracking-scaling-policy",
    "Alarms": [
        {
            "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-
west-2:012345678910:alarm:TargetTracking-service/default/web-app-
AlarmHigh-9bc77b56-0571-4276-ba0f-d4178882e0a0",
            "AlarmName": "TargetTracking-service/default/web-app-
AlarmHigh-9bc77b56-0571-4276-ba0f-d4178882e0a0"
        },
        {
            "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-
west-2:012345678910:alarm:TargetTracking-service/default/web-app-
AlarmLow-9b6ad934-6d37-438e-9e05-02836ddcbdc4",
            "AlarmName": "TargetTracking-service/default/web-app-
AlarmLow-9b6ad934-6d37-438e-9e05-02836ddcbdc4"
        }
    ]
}
```

例 3: スケールアウトにのみターゲット追跡スケーリングポリシーを適用するには

次の put-scaling-policy の例では、ターゲット追跡スケーリングポリシーを、デフォルトのクラスターで web-app という Amazon ECS サービスに適用します。このポリシーは、Application Load Balancer の RequestCountPerTarget メトリクスがしきい値を超えたときに ECS サービスをスケールアウトするために使用されます。出力には、自動的に作成された CloudWatch アラームの ARN と名前が含まれます。

```
aws application-autoscaling put-scaling-policy \
    --service-namespace ecs \
    --scalable-dimension ecs:service:DesiredCount \
    --resource-id service/default/web-app \
    --policy-name alb-scale-out-target-tracking-scaling-policy \
    --policy-type TargetTrackingScaling \
    --target-tracking-scaling-policy-configuration file://config.json
```

config.json の内容:

```
{
     "TargetValue": 1000.0,
     "PredefinedMetricSpecification": {
         "PredefinedMetricType": "ALBRequestCountPerTarget",
         "ResourceLabel": "app/EC2Co-EcsEl-1TKLTMITMM0EO/f37c06a68c1748aa/
targetgroup/EC2Co-Defau-LDNM7Q3ZH1ZN/6d4ea56ca2d6a18d"
     },
     "ScaleOutCooldown": 60,
    "ScaleInCooldown": 60,
    "DisableScaleIn": true
}
```

出力:

```
{
    "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:us-west-2:123456789012:scalingPolicy:6d8972f3-
efc8-437c-92d1-6270f29a66e7:resource/ecs/service/default/web-app:policyName/alb-
scale-out-target-tracking-scaling-policy",
    "Alarms": [
        {
            "AlarmName": "TargetTracking-service/default/web-app-AlarmHigh-d4f0770c-
b46e-434a-a60f-3b36d653feca",
            "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-
west-2:123456789012:alarm:TargetTracking-service/default/web-app-AlarmHigh-d4f0770c-
b46e-434a-a60f-3b36d653feca"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Application Auto Scaling ユーザーガイド」の「Application Auto Scaling のターゲット追跡スケーリングポリシー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutScalingPolicy」を参照してください。

### put-scheduled-action

次の例は、put-scheduled-action を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

スケジュールされたアクションを DynamoDB テーブルに追加する方法

この例では、TestTable という名前の DynamoDB テーブルにスケジュールされたアクションを追加して、定期的なスケジュールに合わせてスケールアウトします。特定のスケジュール (毎日午後 12:15 (UTC)) で、現在の容量が MinCapacity に指定された値を下回る場合、Application Auto Scaling は MinCapacity で指定された値にスケールアウトします。

コマンド:

```
aws application-autoscaling put-scheduled-action --service-namespace dynamodb
 --scheduled-action-name my-recurring-action --schedule "cron(15 12 * * ? *)" --
resource-id table/TestTable --scalable-dimension dynamodb:table:WriteCapacityUnits
 --scalable-target-action MinCapacity=6
```

詳細については、「Application Auto Scaling ユーザーガイド」の「スケジュールされたスケーリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutScheduledAction」を参照してください。

### register-scalable-target

次の例は、register-scalable-target を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: ECS サービスをスケーラブルターゲットとして登録する方法

以下の register-scalable-target の例は、Amazon ECS サービスを Application Auto Scaling に登録します。また、スケーラブルターゲットにキー名「environment」と値「production」を含むタグを追加します。

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \
    --service-namespace ecs \
    --scalable-dimension ecs:service:DesiredCount \
    --resource-id service/default/web-app \
    --min-capacity 1 --max-capacity 10 \
    --tags environment=production
```

出力:

```
{
    "ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:us-
west-2:123456789012:scalable-target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"
```

```
}
```

その他の AWS サービスやカスタムリソースの例については、「Application Auto Scaling ユーザーガイド」の「AWSApplication Auto Scaling で使用できるサービス」のトピックを参照してください。

例 2: スケーラブルターゲットのスケーリングアクティビティを一時停止する方法

次の register-scalable-target の例では、既存のスケーラブルターゲットのスケーリングアクティビティを一時停止します。

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \
    --service-namespace dynamodb \
    --scalable-dimension dynamodb:table:ReadCapacityUnits \
    --resource-id table/my-table \
    --suspended-
state DynamicScalingInSuspended=true,DynamicScalingOutSuspended=true,ScheduledScalingSuspend
```

出力:

```
{
    "ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:us-
west-2:123456789012:scalable-target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"
}
```

詳細については、「Application Auto Scaling ユーザーガイド」の「Application Auto Scaling のスケーリングの一時停止と再開」を参照してください。

例 3: スケーラブルターゲットのスケーリングアクティビティを再開する方法

次の register-scalable-target の例では、既存のスケーラブルターゲットのスケーリングアクティビティを再開します。

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \
    --service-namespace dynamodb \
    --scalable-dimension dynamodb:table:ReadCapacityUnits \
    --resource-id table/my-table \
    --suspended-
state DynamicScalingInSuspended=false,DynamicScalingOutSuspended=false,ScheduledScalingSuspe
```

出力:

```
{
    "ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:us-
west-2:123456789012:scalable-target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"
}
```

詳細については、「Application Auto Scaling ユーザーガイド」の「Application Auto Scaling のスケーリングの一時停止と再開」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegisterScalableTarget」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スケーラブルターゲットにタグを追加する方法

次の tag-resource の例では、ARN で指定されたスケーラブルターゲットにキー名「environment」と値「production」を含むタグを追加します。

```
aws application-autoscaling tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:application-autoscaling:us-west-2:123456789012:scalable-
target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123 \
    --tags environment=production
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Application Auto Scaling ユーザーガイド」の「Application Auto Scaling のタグ付けサポート」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スケーラブルターゲットからタグを削除する方法

次の untag-resource の例では、ARN で指定されたスケーラブルターゲットにキー名「environment」を含むタグペアを削除します。

```
aws application-autoscaling untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:application-autoscaling:us-west-2:123456789012:scalable-target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123 \
    --tag-keys "environment"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Application Auto Scaling ユーザーガイド」の「Application Auto Scaling のタグ付けサポート」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Application Discovery Service の例

次のコード例では、Application Discovery Service で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `describe-agents`

次のコード例では、describe-agents を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定された collectionStatus 状態を持つエージェントを説明する

この例では、コレクションステータスが「STARTED」または「STOPPED」のコレクションエージェントを記述します。

コマンド:

```
aws discovery describe-agents --filters
 name="collectionStatus",values="STARTED","STOPPED",condition="EQUALS" --max-
results 3
```

出力:

```
{
       "Snapshots": [
      {
            "version": "1.0.40.0",
            "agentType": "EC2",
            "hostName": "ip-172-31-40-234",
            "collectionStatus": "STOPPED",
            "agentNetworkInfoList": [
                {
                    "macAddress": "06:b5:97:14:fc:0d",
                    "ipAddress": "172.31.40.234"
                }
            ],
            "health": "UNKNOWN",
            "agentId": "i-003305c02a776e883",
            "registeredTime": "2016-12-09T19:05:06Z",
            "lastHealthPingTime": "2016-12-09T19:05:10Z"
        },
        {
            "version": "1.0.40.0",
            "agentType": "EC2",
            "hostName": "ip-172-31-39-64",
            "collectionStatus": "STARTED",
            "agentNetworkInfoList": [
                {
                    "macAddress": "06:a1:0e:c7:b2:73",
                    "ipAddress": "172.31.39.64"
                }
            ],
            "health": "SHUTDOWN",
            "agentId": "i-003a5e5e2b36cf8bd",
            "registeredTime": "2016-11-16T16:36:25Z",
```

```
            "lastHealthPingTime": "2016-11-16T16:47:37Z"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAgents」を参照してください。

### describe-configurations

次のコード例では、describe-configurations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

選択したアセット構成の説明

この例では、2 つの指定されたサーバーの構成を記述します。アクションは、構成 ID からアセットのタイプを検出します。コマンドごとに許可されるアセットのタイプは 1 つだけです。

コマンド:

```
aws discovery describe-configurations --configuration-ids "d-
server-099385097ef9fbcfb" "d-server-0c4f2dd1fee22c6c1"
```

出力:

```
{
    "configurations": [
        {
                "server.performance.maxCpuUsagePct": "0.0",
                "server.performance.maxDiskReadIOPS": "0.0",
                "server.performance.avgCpuUsagePct": "0.0",
                "server.type": "EC2",
                "server.performance.maxNetworkReadsPerSecondInKB": "0.19140625",
                "server.hostName": "ip-172-31-35-152",
                "server.configurationId": "d-server-0c4f2dd1fee22c6c1",
                "server.tags.hasMoreValues": "false",
                "server.performance.minFreeRAMInKB": "1543496.0",
                "server.osVersion": "3.14.48-33.39.amzn1.x86_64",
                "server.performance.maxDiskReadsPerSecondInKB": "0.0",
                "server.applications": "[]",
                "server.performance.numDisks": "1",
```

```
                "server.performance.numCpus": "1",
                "server.performance.numCores": "1",
                "server.performance.maxDiskWriteIOPS": "0.0",
                "server.performance.maxNetworkWritesPerSecondInKB": "0.82421875",
                "server.performance.avgDiskWritesPerSecondInKB": "0.0",
                "server.networkInterfaceInfo": "[{\"name\":\"eth0\",
\"macAddress\":\"06:A7:7D:3F:54:57\",\"ipAddress\":\"172.31.35.152\",\"netMask\":
\"255.255.240.0\"},{\"name\":\"lo\",\"macAddress\":\"00:00:00:00:00:00\",\"ipAddress
\":\"127.0.0.1\",\"netMask\":\"255.0.0.0\"},{\"name\":\"eth0\",\"macAddress\":
\"06:A7:7D:3F:54:57\",\"ipAddress\":\"fe80::4a7:7dff:fe3f:5457\"},{\"name\":\"lo\",
\"macAddress\":\"00:00:00:00:00:00\",\"ipAddress\":\"::1\"}]",
                "server.performance.avgNetworkReadsPerSecondInKB":
 "0.04915364583333333",
                "server.tags": "[]",
                "server.applications.hasMoreValues": "false",
                "server.timeOfCreation": "2016-10-28 23:44:00.0",
                "server.agentId": "i-4447bc1b",
                "server.performance.maxDiskWritesPerSecondInKB": "0.0",
                "server.performance.avgDiskReadIOPS": "0.0",
                "server.performance.avgFreeRAMInKB": "1547210.1333333333",
                "server.performance.avgDiskReadsPerSecondInKB": "0.0",
                "server.performance.avgDiskWriteIOPS": "0.0",
                "server.performance.numNetworkCards": "2",
                "server.hypervisor": "xen",
                "server.networkInterfaceInfo.hasMoreValues": "false",
                "server.performance.avgNetworkWritesPerSecondInKB": "0.1380859375",
                "server.osName": "Linux - Amazon Linux AMI release 2015.03",
                "server.performance.totalRAMInKB": "1694732.0",
                "server.cpuType": "x64"
        },
        {
                "server.performance.maxCpuUsagePct": "100.0",
                "server.performance.maxDiskReadIOPS": "0.0",
                "server.performance.avgCpuUsagePct": "14.733333333333338",
                "server.type": "EC2",
                "server.performance.maxNetworkReadsPerSecondInKB": "13.400390625",
                "server.hostName": "ip-172-31-42-208",
                "server.configurationId": "d-server-099385097ef9fbcfb",
                "server.tags.hasMoreValues": "false",
                "server.performance.minFreeRAMInKB": "1531104.0",
                "server.osVersion": "3.14.48-33.39.amzn1.x86_64",
                "server.performance.maxDiskReadsPerSecondInKB": "0.0",
                "server.applications": "[]",
                "server.performance.numDisks": "1",
```

```
                "server.performance.numCpus": "1",
                "server.performance.numCores": "1",
                "server.performance.maxDiskWriteIOPS": "1.0",
                "server.performance.maxNetworkWritesPerSecondInKB": "12.271484375",
                "server.performance.avgDiskWritesPerSecondInKB":
 "0.5333333333333334",
                "server.networkInterfaceInfo": "[{\"name\":\"eth0\",
\"macAddress\":\"06:4A:79:60:75:61\",\"ipAddress\":\"172.31.42.208\",\"netMask
\":\"255.255.240.0\"},{\"name\":\"eth0\",\"macAddress\":\"06:4A:79:60:75:61\",
\"ipAddress\":\"fe80::44a:79ff:fe60:7561\"},{\"name\":\"lo\",\"macAddress\":
\"00:00:00:00:00:00\",\"ipAddress\":\"::1\"},{\"name\":\"lo\",\"macAddress\":
\"00:00:00:00:00:00\",\"ipAddress\":\"127.0.0.1\",\"netMask\":\"255.0.0.0\"}]",
                "server.performance.avgNetworkReadsPerSecondInKB":
 "2.8720052083333334",
                "server.tags": "[]",
                "server.applications.hasMoreValues": "false",
                "server.timeOfCreation": "2016-10-28 23:44:30.0",
                "server.agentId": "i-c142b99e",
                "server.performance.maxDiskWritesPerSecondInKB": "4.0",
                "server.performance.avgDiskReadIOPS": "0.0",
                "server.performance.avgFreeRAMInKB": "1534946.4",
                "server.performance.avgDiskReadsPerSecondInKB": "0.0",
                "server.performance.avgDiskWriteIOPS": "0.13333333333333336",
                "server.performance.numNetworkCards": "2",
                "server.hypervisor": "xen",
                "server.networkInterfaceInfo.hasMoreValues": "false",
                "server.performance.avgNetworkWritesPerSecondInKB":
 "1.7977864583333332",
                "server.osName": "Linux - Amazon Linux AMI release 2015.03",
                "server.performance.totalRAMInKB": "1694732.0",
                "server.cpuType": "x64"
        }
    ]
}
```

選択したアセット構成の説明

この例では、2 つの指定されたアプリケーションの構成を記述します。アクションは、構成 ID からアセットのタイプを検出します。コマンドごとに許可されるアセットのタイプは 1 つだけです。

コマンド:

```
aws discovery describe-configurations --configuration-ids "d-
application-0ac39bc0e4fad0e42" "d-application-02444a45288013764q"
```

出力:

```
{
    "configurations": [
        {
                "application.serverCount": "0",
                "application.name": "Application-12345",
                "application.lastModifiedTime": "2016-12-13 23:53:27.0",
                "application.description": "",
                "application.timeOfCreation": "2016-12-13 23:53:27.0",
                "application.configurationId": "d-application-0ac39bc0e4fad0e42"
        },
        {
                "application.serverCount": "0",
                "application.name": "Application-67890",
                "application.lastModifiedTime": "2016-12-13 23:53:33.0",
                "application.description": "",
                "application.timeOfCreation": "2016-12-13 23:53:33.0",
                "application.configurationId": "d-application-02444a45288013764"
         }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeConfigurations」を参照してください。

### `list-configurations`

次のコード例では、`list-configurations` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

一連のフィルタ条件を満たすサーバをすべて一覧表示する方法

このコマンド例では、Ubuntu を実行していない 2 つのホスト名パターンのいずれかに一致する検出されたサーバを一覧表示します。

コマンド:

```
aws discovery list-configurations --configuration-type SERVER --filters
 name="server.hostName",values="172-31-35","172-31-42",condition="CONTAINS"
 name="server.osName",values="Ubuntu",condition="NOT_CONTAINS"
```

出力:

```
{
    "configurations": [
      {
            "server.osVersion": "3.14.48-33.39.amzn1.x86_64",
            "server.type": "EC2",
            "server.hostName": "ip-172-31-42-208",
            "server.timeOfCreation": "2016-10-28 23:44:30.0",
            "server.configurationId": "d-server-099385097ef9fbcfb",
            "server.osName": "Linux - Amazon Linux AMI release 2015.03",
            "server.agentId": "i-c142b99e"
        },
        {
            "server.osVersion": "3.14.48-33.39.amzn1.x86_64",
            "server.type": "EC2",
            "server.hostName": "ip-172-31-35-152",
            "server.timeOfCreation": "2016-10-28 23:44:00.0",
            "server.configurationId": "d-server-0c4f2dd1fee22c6c1",
            "server.osName": "Linux - Amazon Linux AMI release 2015.03",
            "server.agentId": "i-4447bc1b"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListConfigurations」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Application Signals の例

次のコード例は、Application Signals で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### batch-get-service-level-objective-budget-report

次のコード例は、batch-get-service-level-objective-budget-report を使用する方法を示しています。

AWS CLI

1 つ以上のサービスレベル目標 (SLO) 予算レポートを取得します。

次の batch-get-service-level-objective-budget-report 例では、1 つ以上のサービスレベル目標 (SLO) 予算レポートを取得します。

```
aws application-signals batch-get-service-level-objective-budget-report \
--timestamp 1735059869 \
--slo-ids "arn:aws:application-signals:us-east-1:123456789101:slo/
SLOName1" "arn:aws:application-signals:us-east-1:123456789101:slo/SLOName2"
```

出力:

```
{
    "Timestamp": "2024-12-24T22:34:29+05:30",
    "Reports": [{
            "Arn": "arn:aws:application-signals:us-east-1:123456789101:slo/
SLOName1",
            "Name": "Your SLO Name",
            "EvaluationType": "PeriodBased",
            "BudgetStatus": "OK",
            "Attainment": 100.0,
            "TotalBudgetSeconds": 6048,
            "BudgetSecondsRemaining": 6048,
            "Sli": {
                "SliMetric": {
                    "MetricDataQueries": [{
                        "Id": "m1",
```

```
                        "MetricStat": {
                            "Metric": {
                                "Namespace": "AWS/EC2",
                                "MetricName": "CPUUtilization",
                                "Dimensions": [{
                                    "Name": "InstanceId",
                                    "Value": "i-0e098765432522"
                                }]
                            },
                            "Period": 60,
                            "Stat": "Average"
                        },
                        "ReturnData": true
                    }]
                },
                "MetricThreshold": 200.0,
                "ComparisonOperator": "LessThanOrEqualTo"
            },
            "Goal": {
                "Interval": {
                    "RollingInterval": {
                        "DurationUnit": "DAY",
                        "Duration": 7
                    }
                },
                "AttainmentGoal": 99.0,
                "WarningThreshold": 50.0
            }
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:application-signals:us-east-1:123456789101:slo/
SLOName2",
            "Name": "test",
            "EvaluationType": "PeriodBased",
            "BudgetStatus": "BREACHED",
            "Attainment": 97.39583275,
            "TotalBudgetSeconds": 86,
            "BudgetSecondsRemaining": -2154,
            "Sli": {
                "SliMetric": {
                    "MetricDataQueries": [{
                        "Id": "cwMetric",
                        "MetricStat": {
                            "Metric": {
```

```
                                "Namespace": "AWS/EC2",
                                "MetricName": "CPUUtilization",
                                "Dimensions": [{
                                    "Name": "InstanceId",
                                    "Value": "i-0e12345678922"
                                }]
                            },
                            "Period": 300,
                            "Stat": "Average"
                        },
                        "ReturnData": true
                    }]
                },
                "MetricThreshold": 5.0,
                "ComparisonOperator": "GreaterThan"
            },
            "Goal": {
                "Interval": {
                    "RollingInterval": {
                        "DurationUnit": "DAY",
                        "Duration": 1
                    }
                },
                "AttainmentGoal": 99.9,
                "WarningThreshold": 30.0
            }
        }
    ],
    "Errors": []
}
```

詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「Application Signals」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport」を参照してください。

### create-service-level-objective

次のコード例は、create-service-level-objective を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスレベル目標 (SLO) の作成方法

次の create-service-level-objective 例では、サービスレベル目標 (SLO) を作成します。これにより、重要なビジネスオペレーションが顧客の期待を満たしていることを確認することができます。

```
aws application-signals create-service-level-objective \
    --name "SLOName" \
    --description "Description of your SLO" \
    --sli-config file://sli-config.json
```

sli-config.json の内容:

```
{
    "SliMetricConfig": {
        "MetricDataQueries": [
            {
                "Id": "m1",
                "MetricStat": {
                    "Metric": {
                        "Namespace": "AWS/EC2",
                        "MetricName": "CPUUtilization",
                        "Dimensions": [
                            {
                                "Name": "InstanceId",
                                "Value": "i-0e5a1234561522"
                            }
                        ]
                    },
                    "Period": 60,
                    "Stat": "Average"
                },
                "ReturnData": true
            }
        ]
    },
    "MetricThreshold": 200,
    "ComparisonOperator": "LessThanOrEqualTo"
}
```

出力:

```
{
    "Slo": {
    "Arn": "arn:aws:application-signals:us-east-1:123456789101:slo/SLOName",
    "Name": "SLOName",
    "Description": "Description of your SLO",
    "CreatedTime": "2024-12-27T08:16:09.032000+05:30",
    "LastUpdatedTime": "2024-12-27T08:16:09.032000+05:30",
    "Sli": {
        "SliMetric": {
            "MetricDataQueries": [
                {
                    "Id": "m1",
                    "MetricStat": {
                        "Metric": {
                            "Namespace": "AWS/EC2",
                            "MetricName": "CPUUtilization",
                            "Dimensions": [
                                {
                                    "Name": "InstanceId",
                                    "Value": "i-0e59876543234522"
                                }
                            ]
                        },
                        "Period": 60,
                        "Stat": "Average"
                    },
                    "ReturnData": true
                }
            ]
        },
        "MetricThreshold": 200.0,
        "ComparisonOperator": "LessThanOrEqualTo"
    },
    "EvaluationType": "PeriodBased",
    "Goal": {
        "Interval": {
            "RollingInterval": {
                "DurationUnit": "DAY",
                "Duration": 7
            }
        },
        "AttainmentGoal": 99.0,
        "WarningThreshold": 50.0
```

```
      }
    }
}
```

詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「Application Signals」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateServiceLevelObjective」を参照してください。

### delete-service-level-objective

次のコード例は、delete-service-level-objective を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定されたサービスレベル目標を削除します。

次の delete-service-level-objective の例では、指定されたサービスレベル目標を削除します。

```
aws application-signals delete-service-level-objective \
    --id "arn:aws:application-signals:us-east-1:123456789101:slo/SLOName"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「Application Signals」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteServiceLevelObjective」を参照してください。

### get-service-level-objective

次のコード例は、get-service-level-objective を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントで作成された 1 つの SLO に関する情報を返す方法

次の get-service-level-objective 例では、アカウントで作成された 1 つの SLO に関する情報を返します。

```
aws application-signals get-service-level-objective \
    --id "arn:aws:application-signals:us-east-1:123456789101:slo/SLOName"
```

出力:

```
{
    "Slo": {
        "Arn": "arn:aws:application-signals:us-east-1:123456789101:slo/SLOName",
        "Name": "SLOName",
        "Description": "Description of your SLO",
        "CreatedTime": "2024-12-24T22:19:18.624000+05:30",
        "LastUpdatedTime": "2024-12-24T22:19:55.280000+05:30",
        "Sli": {
            "SliMetric": {
                "MetricDataQueries": [{
                    "Id": "m1",
                    "MetricStat": {
                        "Metric": {
                            "Namespace": "AWS/EC2",
                            "MetricName": "CPUUtilization",
                            "Dimensions": [{
                                "Name": "InstanceId",
                                "Value": "i-0e0987654321522"
                            }]
                        },
                        "Period": 60,
                        "Stat": "Average"
                    },
                    "ReturnData": true
                }]
            },
            "MetricThreshold": 200.0,
            "ComparisonOperator": "LessThanOrEqualTo"
        },
        "EvaluationType": "PeriodBased",
        "Goal": {
            "Interval": {
                "RollingInterval": {
                    "DurationUnit": "DAY",
                    "Duration": 7
                }
            },
            "AttainmentGoal": 99.0,
```

```
            "WarningThreshold": 50.0
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「Application Signals」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetServiceLevelObjective」を参照してください。

### get-service

次のコード例は、get-service を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Application Signals によって検出されたサービスに関する情報を返す方法

次の get-service 例は、Application Signals によって検出されたサービスに関する情報を返します。

```
aws application-signals get-service \
    --start-time 1732704000 \
    --end-time 1732714500 \
    --key-attributes Environment=lambda:default,Name=hello-world-python,Type=Service
```

出力:

```
{
    "Service": {
        "KeyAttributes": {
            "Environment": "lambda:default",
            "Name": "hello-world-python",
            "Type": "Service"
        },
        "AttributeMaps": [{
            "Lambda.Function.Name": "hello-world-python",
            "PlatformType": "AWS::Lambda"
        }],
        "MetricReferences": [{
            "Namespace": "ApplicationSignals",
            "MetricType": "LATENCY",
```

```
            "Dimensions": [{
                "Name": "Environment",
                "Value": "lambda:default"
            }, {
                "Name": "Service",
                "Value": "hello-world-python"
            }],
            "MetricName": "Latency"
        }, {
            "Namespace": "ApplicationSignals",
            "MetricType": "FAULT",
            "Dimensions": [{
                "Name": "Environment",
                "Value": "lambda:default"
            }, {
                "Name": "Service",
                "Value": "hello-world-python"
            }],
            "MetricName": "Fault"
        }, {
            "Namespace": "ApplicationSignals",
            "MetricType": "ERROR",
            "Dimensions": [{
                "Name": "Environment",
                "Value": "lambda:default"
            }, {
                "Name": "Service",
                "Value": "hello-world-python"
            }],
            "MetricName": "Error"
        }],
        "LogGroupReferences": [{
            "Identifier": "/aws/lambda/hello-world-python",
            "ResourceType": "AWS::Logs::LogGroup",
            "Type": "AWS::Resource"
        }]
    },
    "StartTime": "2024-11-27T10:00:00+00:00",
    "EndTime": "2024-11-27T14:00:01+00:00",
    "LogGroupReferences": [{
        "Identifier": "/aws/lambda/hello-world-python",
        "ResourceType": "AWS::Logs::LogGroup",
        "Type": "AWS::Resource"
    }]
```

```
}
```

詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「Application Signals」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetService」を参照してください。

### `list-service-dependencies`

次のコード例は、`list-service-dependencies` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定したサービスのサービス依存関係のリストを返す方法

次の `list-service-dependencies` 例は、指定したサービスのサービス依存関係のリストを返します。

```
aws application-signals list-service-dependencies \
    --start-time 1732021200 \
    --end-time 1732107600 \
    --key-attributes Environment=api-
gateway:prod, Name=PetAdoptionStatusUpdater,Type=Service
```

出力:

```
{
    "ServiceDependencies": [{
        "OperationName": "PUT /prod",
        "DependencyKeyAttributes": {
            "Environment": "lambda:default",
            "Name": "Services-name",
            "Type": "Service"
        },
        "DependencyOperationName": "Invoke",
        "MetricReferences": [{
            "Namespace": "ApplicationSignals",
            "MetricType": "LATENCY",
            "Dimensions": [{
                "Name": "Environment",
                "Value": "api-gateway:prod"
            }, {
```

```
                "Name": "Operation",
                "Value": "PUT /prod"
            }, {
                "Name": "RemoteEnvironment",
                "Value": "lambda:default"
            }, {
                "Name": "RemoteOperation",
                "Value": "Invoke"
            }, {
                "Name": "RemoteService",
                "Value": "Services-name"
            }, {
                "Name": "Service",
                "Value": "PetAdoptionStatusUpdater"
            }],
            "MetricName": "Latency"
        }, {
            "Namespace": "ApplicationSignals",
            "MetricType": "FAULT",
            "Dimensions": [{
                "Name": "Environment",
                "Value": "api-gateway:prod"
            }, {
                "Name": "Operation",
                "Value": "PUT /prod"
            }, {
                "Name": "RemoteEnvironment",
                "Value": "lambda:default"
            }, {
                "Name": "RemoteOperation",
                "Value": "Invoke"
            }, {
                "Name": "RemoteService",
                "Value": "Services-name"
            }, {
                "Name": "Service",
                "Value": "PetAdoptionStatusUpdater"
            }],
            "MetricName": "Fault"
        }, {
            "Namespace": "ApplicationSignals",
            "MetricType": "ERROR",
            "Dimensions": [{
                "Name": "Environment",
```

```
                "Value": "api-gateway:prod"
            }, {
                "Name": "Operation",
                "Value": "PUT /prod"
            }, {
                "Name": "RemoteEnvironment",
                "Value": "lambda:default"
            }, {
                "Name": "RemoteOperation",
                "Value": "Invoke"
            }, {
                "Name": "RemoteService",
                "Value": "Services-name"
            }, {
                "Name": "Service",
                "Value": "PetAdoptionStatusUpdater"
            }],
            "MetricName": "Error"
        }]
    }],
    "StartTime": "2024-11-19T13:00:00+00:00",
    "EndTime": "2024-11-20T13:00:01+00:00"
}
```

詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「Application Signals」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListServiceDependencies」を参照してください。

### `list-service-dependents`

次のコード例は、`list-service-dependents` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定された時間範囲内に指定されたサービスを呼び出した依存関係のリストを返す方法

次の `list-service-dependents` 例では、指定された時間範囲で指定されたサービスを呼び出した依存関係のリストを返します。

```
aws application-signals list-service-dependents \
    --start-time 1732021200 \
```

```
    --end-time 1732107600 \
    --key-attributes Environment=generic:default,Name=PetSite,Type=Service
```

出力:

```
{
    "ServiceDependents": [{
        "OperationName": "",
        "DependentKeyAttributes": {
            "Identifier": "pet-api-canary-hao",
            "ResourceType": "AWS::Synthetics::Canary",
            "Type": "AWS::Resource"
        },
        "DependentOperationName": "",
        "MetricReferences": []
    }, {
        "OperationName": "",
        "DependentKeyAttributes": {
            "Identifier": "PetSite",
            "ResourceType": "AWS::Synthetics::Canary",
            "Type": "AWS::Resource"
        },
        "DependentOperationName": "",
        "MetricReferences": []
    }],
    "StartTime": "2024-12-24T05:00:00+00:00",
    "EndTime": "2024-12-25T06:00:01+00:00"
}
```

詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「Application Signals」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListServiceDependents」を参照してください。

### `list-service-level-objectives`

次のコード例は、`list-service-level-objectives` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

このアカウントで作成された SLO のリストを返します。

次の list-service-level-objectives の例では、このアカウントに作成された SLO のリストを返します。

```
aws application-signals list-service-level-objectives
```

出力:

```
{
    "SloSummaries": [{
        "Arn": "arn:aws:application-signals:us-east-1:123456789101:slo/test",
        "Name": "test",
        "CreatedTime": "2024-12-24T22:01:21.116000+05:30"
    }]
}
```

詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「Application Signals」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListServiceLevelObjectives」を参照してください。

### list-service-operations

次のコード例は、list-service-operations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Application Signals によって検出されたこのサービスのオペレーションのリストを返す方法

次の list-service-operations 例では、Application Signals によって検出されたこのサービスのオペレーションのリストを返します。

```
aws application-signals list-service-operations \
    --start-time 1735017423 \
    --end-time 1735103823 \
    --key-attributes Environment=generic:default,Name=payforadoption,Type=Service
```

出力:

```
{
    "ServiceOperations": [{
        "Name": "POST /api",
```

```
        "MetricReferences": [{
            "Namespace": "ApplicationSignals",
            "MetricType": "LATENCY",
            "Dimensions": [{
                "Name": "Environment",
                "Value": "generic:default"
            }, {
                "Name": "Operation",
                "Value": "POST /api"
            }, {
                "Name": "Service",
                "Value": "payforadoption"
            }],
            "MetricName": "Latency"
        }, {
            "Namespace": "ApplicationSignals",
            "MetricType": "FAULT",
            "Dimensions": [{
                "Name": "Environment",
                "Value": "generic:default"
            }, {
                "Name": "Operation",
                "Value": "POST /api"
            }, {
                "Name": "Service",
                "Value": "payforadoption"
            }],
            "MetricName": "Fault"
        }, {
            "Namespace": "ApplicationSignals",
            "MetricType": "ERROR",
            "Dimensions": [{
                "Name": "Environment",
                "Value": "generic:default"
            }, {
                "Name": "Operation",
                "Value": "POST /api"
            }, {
                "Name": "Service",
                "Value": "payforadoption"
            }],
            "MetricName": "Error"
        }]
    }],
```

```
    "StartTime": "2024-12-24T05:00:00+00:00",
    "EndTime": "2024-12-25T06:00:01+00:00"
}
```

詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「Application Signals」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListServiceOperations」を参照してください。

### list-services

次のコード例は、list-services を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Application Signals によって検出されたサービスのリストを返す方法

次の list-services 例では、Application Signals によって検出されたサービスのリストを返します。

```
aws application-signals list-services \
    --start-time 1734918791 \
    --end-time 1734965591
```

出力:

```
{
    "ServiceSummaries": [{
        "KeyAttributes": {
            "Environment": "lambda:default",
            "Name": "hello-world-python",
            "Type": "Service"
        },
        "AttributeMaps": [{
            "Lambda.Function.Name": "hello-world-python",
            "PlatformType": "AWS::Lambda"
        }],
        "MetricReferences": [{
            "Namespace": "ApplicationSignals",
            "MetricType": "LATENCY",
            "Dimensions": [{
                "Name": "Environment",
```

```
                "Value": "lambda:default"
            }, {
                "Name": "Service",
                "Value": "hello-world-python"
            }],
            "MetricName": "Latency"
        }, {
            "Namespace": "ApplicationSignals",
            "MetricType": "FAULT",
            "Dimensions": [{
                "Name": "Environment",
                "Value": "lambda:default"
            }, {
                "Name": "Service",
                "Value": "hello-world-python"
            }],
            "MetricName": "Fault"
        }, {
            "Namespace": "ApplicationSignals",
            "MetricType": "ERROR",
            "Dimensions": [{
                "Name": "Environment",
                "Value": "lambda:default"
            }, {
                "Name": "Service",
                "Value": "hello-world-python"
            }],
            "MetricName": "Error"
        }]
    }],
    "StartTime": "2024-11-27T10:00:00+00:00",
    "EndTime": "2024-11-27T14:00:01+00:00"
}
```

詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「Application Signals」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListServices」を参照してください。

### `list-tags-for-resource`

次のコード例は、`list-tags-for-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudWatch リソースに関連付けられているタグを表示する方法

次の `list-tags-for-resource` の例では、CloudWatch リソースに関連付けられているタグを表示します。

```
aws application-signals list-tags-for-resource \
    --resource-arn "arn:aws:application-signals:us-east-1:123456789101:slo/SLOName"
```

出力:

```
{
    "Tags": [{
        "Key": "test",
        "Value": "value"
    }]
}
```

詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「Application Signals」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### `start-discovery`

次のコード例は、`start-discovery` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

この Amazon Web Services アカウントが CloudWatch Application Signals を使用できるようにする方法

次の `start-discovery` 例では、サービスにリンクされたロール AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals を作成することで、この Amazon Web Services アカウントが CloudWatch Application Signals を使用できるようにします。

```
aws application-signals start-discovery
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「Application Signals」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartDiscovery」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスレベルの目標など、指定された CloudWatch リソースに 1 つ以上のタグ (キーと値のペア) を割り当てる方法

次の tag-resource 例では、サービスレベルの目標など、指定された CloudWatch リソースに 1 つ以上のタグ (キーと値のペア) を割り当てます。

```
aws application-signals tag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:application-signals:us-east-1:123456789101:slo/SLOName"
 \
    --tags '{"Key":"test","Value":"value"}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「Application Signals」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定したリソースから 1 つ以上のタグを削除するには

次の untag-resource 例では、指定されたリソースから 1 つ以上のタグを削除します。

```
aws application-signals untag-resource \
```

```
    --resource-arn "arn:aws:application-signals:us-east-1:123456789101:slo/SLOName"
\
    --tag-keys "test"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「Application Signals」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-service-level-objective

次のコード例は、update-service-level-objective を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存のサービスレベル目標 (SLO) を更新するには

次の update-service-level-objective 例では、既存のサービスレベル目標 (SLO) を更新します。

```
aws application-signals update-service-level-objective \
--cli-input-json file://update-slo.json
```

update-slo.json の内容:

```
{
    "id": "arn:aws:application-signals:us-east-1:123456789101:slo/SLOName",
    "goal": {
        "Interval": {
            "RollingInterval": {
                "DurationUnit": "DAY",
                "Duration": 7
            }
        },
        "AttainmentGoal": 90.0,
        "WarningThreshold": 50.0
    }
}
```

出力:

```
{
    "Slo": {
        "Arn": "arn:aws:application-signals:us-east-1:123456789101:slo/SLOName",
        "Name": "SLOName",
        "Description": "Description of your SLO",
        "CreatedTime": "2024-12-24T22:19:18.624000+05:30",
        "LastUpdatedTime": "2024-12-27T08:51:38.278000+05:30",
        "Sli": {
            "SliMetric": {
                "MetricDataQueries": [{
                    "Id": "m1",
                    "MetricStat": {
                        "Metric": {
                            "Namespace": "AWS/EC2",
                            "MetricName": "CPUUtilization",
                            "Dimensions": [{
                                "Name": "InstanceId",
                                "Value": "i-00987654345222"
                            }]
                        },
                        "Period": 60,
                        "Stat": "Average"
                    },
                    "ReturnData": true
                }]
            },
            "MetricThreshold": 200.0,
            "ComparisonOperator": "LessThanOrEqualTo"
        },
        "EvaluationType": "PeriodBased",
        "Goal": {
            "Interval": {
                "RollingInterval": {
                    "DurationUnit": "DAY",
                    "Duration": 7
                }
            },
            "AttainmentGoal": 90.0,
            "WarningThreshold": 50.0
        }
    }
```

```
}
```

詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「Application Signals」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateServiceLevelObjective」を参照してください。

## AWS CLI を使用した AppRegistry の例

次のコードサンプルは、AppRegistry で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `associate-attribute-group`

次のコード例は、`associate-attribute-group` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

属性グループを関連付けるには

次の `associate-attribute-group` の例では、AWS アカウント内の特定の属性グループを AWS アカウント内の特定の属性グループに関連付けます。

```
aws servicecatalog-appregistry associate-attribute-group \
    --application "ExampleApplication" \
    --attribute-group "ExampleAttributeGroup"
```

出力:

```
{
    "applicationArn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:813737243517:/
applications/0ars38r6btoohvpvd9gqrptt9l",
    "attributeGroupArn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:813737243517:/attribute-
groups/01sj5xdwhbw54kejwnt09fnpcl"
}
```

詳細については、「AWS Service Catalog AppRegistry 管理者ガイド」の「Associating and disassociating attribute groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateAttributeGroup」を参照してください。

### create-application

次のコード例は、create-application を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションを作成するには

次の create-application の例では、AWS アカウントに新しいアプリケーションを作成します。

```
aws servicecatalog-appregistry create-application \
    --name "ExampleApplication"
```

出力:

```
{
    "application": {
        "id": "0ars38r6btoohvpvd9gqrptt9l",
        "arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:813737243517:/
applications/0ars38r6btoohvpvd9gqrptt9l",
        "name": "ExampleApplication",
        "creationTime": "2023-02-28T21:10:10.820000+00:00",
        "lastUpdateTime": "2023-02-28T21:10:10.820000+00:00",
        "tags": {}
    }
```

```
}
```

詳細については、「AWS Service Catalog AppRegistry 管理者ガイド」の「Creating applications」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateApplication」を参照してください。

### `create-attribute-group`

次のコード例は、`create-attribute-group` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

属性グループを作成するには

次の `create-attribute-group` の例では、AWS アカウントに新しい属性グループを作成します。

```
aws servicecatalog-appregistry create-attribute-group \
    --name "ExampleAttributeGroup" \
    --attributes '{"SomeKey1":"SomeValue1","SomeKey2":"SomeValue2"}'
```

出力:

```
{
    "attributeGroup": {
        "id": "01sj5xdwhbw54kejwnt09fnpcl",
        "arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:813737243517:/attribute-
groups/01sj5xdwhbw54kejwnt09fnpcl",
        "name": "ExampleAttributeGroup",
        "creationTime": "2023-02-28T20:38:01.389000+00:00",
        "lastUpdateTime": "2023-02-28T20:38:01.389000+00:00",
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「AWS Service Catalog AppRegistry 管理者ガイド」の「Creating attribute groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateAttributeGroup」を参照してください。

### delete-application

次のコード例は、delete-application を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションを削除するには

次の delete-application の例では、AWS アカウント内の特定のアプリケーションを削除します。

```
aws servicecatalog-appregistry delete-application \
    --application "ExampleApplication3"
```

出力:

```
{
    "application": {
        "id": "055gw7aynr1i5mbv7kjwzx5945",
        "arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:813737243517:/
applications/055gw7aynr1i5mbv7kjwzx5945",
        "name": "ExampleApplication3",
        "creationTime": "2023-02-28T22:06:28.228000+00:00",
        "lastUpdateTime": "2023-02-28T22:06:28.228000+00:00"
    }
}
```

詳細については、「AWS Service Catalog AppRegistry 管理者ガイド」の「Deleting applications」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteApplication」を参照してください。

### delete-attribute-group

次のコード例は、delete-attribute-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 8: 属性グループを削除するには

次の delete-attribute-group の例では、AWS アカウント内の特定の属性グループを削除します。

```
aws servicecatalog-appregistry delete-attribute-group \
    --attribute-group "ExampleAttributeGroup3"
```

出力:

```
{
    "attributeGroup": {
        "id": "011ge6y3emyjijt8dw8jn6r0hv",
        "arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:813737243517:/attribute-
groups/011ge6y3emyjijt8dw8jn6r0hv",
        "name": "ExampleAttributeGroup3",
        "creationTime": "2023-02-28T22:05:35.224000+00:00",
        "lastUpdateTime": "2023-02-28T22:05:35.224000+00:00"
    }
}
```

詳細については、「AWS Service Catalog AppRegistry 管理者ガイド」の「Deleting attribute groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAttributeGroup」を参照してください。

### get-application

次のコード例は、get-application を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションを取得するには

次の get-application の例では、AWS アカウント内の特定のアプリケーションに関するメタデータ情報を取得します。

```
aws servicecatalog-appregistry get-application \
    --application "ExampleApplication"
```

出力:

```
{
    "id": "0ars38r6btoohvpvd9gqrptt9l",
    "arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:813737243517:/
applications/0ars38r6btoohvpvd9gqrptt9l",
```

```
    "name": "ExampleApplication",
    "creationTime": "2023-02-28T21:10:10.820000+00:00",
    "lastUpdateTime": "2023-02-28T21:10:10.820000+00:00",
    "associatedResourceCount": 0,
    "tags": {
        "aws:servicecatalog:applicationName": "ExampleApplication"
    },
    "integrations": {
        "resourceGroup": {
            "state": "CREATE_COMPLETE",
            "arn": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:813737243517:group/
AWS_AppRegistry_Application-ExampleApplication"
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS Service Catalog AppRegistry 管理者ガイド」の「Using Application details」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetApplication」を参照してください。

### get-attribute-group

次のコード例は、get-attribute-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

属性グループを取得するには

次の get-attribute-group の例では、AWS アカウント内の特定の属性グループを取得します。

```
aws servicecatalog-appregistry get-attribute-group \
    --attribute-group "ExampleAttributeGroup"
```

出力:

```
{
    "id": "01sj5xdwhbw54kejwnt09fnpcl",
    "arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:813737243517:/attribute-
groups/01sj5xdwhbw54kejwnt09fnpcl",
```

```
    "name": "ExampleAttributeGroup",
    "attributes": "{\"SomeKey1\":\"SomeValue1\",\"SomeKey2\":\"SomeValue2\"}",
    "creationTime": "2023-02-28T20:38:01.389000+00:00",
    "lastUpdateTime": "2023-02-28T20:38:01.389000+00:00",
    "tags": {
        "aws:servicecatalog:attributeGroupName": "ExampleAttributeGroup"
    }
}
```

詳細については、「AWS Service Catalog AppRegistry 管理者ガイド」の「属性グループのメタデータの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAttributeGroup」を参照してください。

### `list-applications`

次のコード例は、`list-applications` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションを一覧表示するには

次の `list-applications` の例では、AWS アカウント内のすべてのアプリケーションのリストを取得します。

```
aws servicecatalog-appregistry list-applications
```

出力:

```
{
    "applications": [
        {
            "id": "03axw94pjfj3uan00tcgbrxnkw",
            "arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:813737243517:/
applications/03axw94pjfj3uan00tcgbrxnkw",
            "name": "ExampleApplication2",
            "creationTime": "2023-02-28T21:59:34.094000+00:00",
            "lastUpdateTime": "2023-02-28T21:59:34.094000+00:00"
        },
        {
            "id": "055gw7aynr1i5mbv7kjwzx5945",
```

```
            "arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:813737243517:/
applications/055gw7aynr1i5mbv7kjwzx5945",
            "name": "ExampleApplication3",
            "creationTime": "2023-02-28T22:06:28.228000+00:00",
            "lastUpdateTime": "2023-02-28T22:06:28.228000+00:00"
        },
        {
            "id": "0ars38r6btoohvpvd9gqrptt9l",
            "arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:813737243517:/
applications/0ars38r6btoohvpvd9gqrptt9l",
            "name": "ExampleApplication",
            "description": "This is an example application",
            "creationTime": "2023-02-28T21:10:10.820000+00:00",
            "lastUpdateTime": "2023-02-28T21:24:19.729000+00:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Service Catalog AppRegistry 管理者ガイド」の「Viewing Application details」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListApplications」を参照してください。

### `list-associated-attribute-groups`

次のコード例は、`list-associated-attribute-groups` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

関連付けられた属性グループを一覧表示するには

次の `list-associated-attribute-groups` の例では、AWS アカウント内の特定のアプリケーションに関連付けられている AWS アカウント内のすべての属性グループのリストを取得します。

```
aws servicecatalog-appregistry list-associated-attribute-groups \
    --application "ExampleApplication"
```

出力:

```
{
```

```
    "attributeGroups": [
        "01sj5xdwhbw54kejwnt09fnpcl"
    ]
}
```

詳細については、「AWS Service Catalog AppRegistry 管理者ガイド」の「Associating and disassociating attribute groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAssociatedAttributeGroups」を参照してください。

### `list-attribute-groups-for-application`

次のコード例は、`list-attribute-groups-for-application` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションの属性グループを一覧表示するには

次の `list-attribute-groups-for-application` の例では、AWS アカウント内の特定のアプリケーションに関連付けられている AWS アカウント内のすべての属性グループの詳細を一覧表示します。

```
aws servicecatalog-appregistry list-attribute-groups-for-application \
    --application "ExampleApplication"
```

出力:

```
{
    "attributeGroupsDetails": [
        {
            "id": "01sj5xdwhbw54kejwnt09fnpcl",
            "arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:813737243517:/attribute-
groups/01sj5xdwhbw54kejwnt09fnpcl",
            "name": "ExampleAttributeGroup"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Service Catalog AppRegistry 管理者ガイド」の「Viewing attribute group details」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAttributeGroupsForApplication」を参照してください。

### list-attribute-groups

次のコード例は、list-attribute-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

属性グループを一覧表示するには

次の list-attribute-groups の例では、AWS アカウント内のすべての属性グループのリストを取得します。

```
aws servicecatalog-appregistry list-attribute-groups
```

出力:

```
{
    "attributeGroups": [
        {
            "id": "011ge6y3emyjijt8dw8jn6r0hv",
            "arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:813737243517:/attribute-
groups/011ge6y3emyjijt8dw8jn6r0hv",
            "name": "ExampleAttributeGroup3",
            "creationTime": "2023-02-28T22:05:35.224000+00:00",
            "lastUpdateTime": "2023-02-28T22:05:35.224000+00:00"
        },
        {
            "id": "01sj5xdwhbw54kejwnt09fnpcl",
            "arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:813737243517:/attribute-
groups/01sj5xdwhbw54kejwnt09fnpcl",
            "name": "ExampleAttributeGroup",
            "description": "This is an example attribute group",
            "creationTime": "2023-02-28T20:38:01.389000+00:00",
            "lastUpdateTime": "2023-02-28T21:02:04.559000+00:00"
        },
        {
            "id": "03n1yffgq6d18vwrzxf0c70nm3",
            "arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:813737243517:/attribute-
groups/03n1yffgq6d18vwrzxf0c70nm3",
            "name": "ExampleAttributeGroup2",
```

```
            "creationTime": "2023-02-28T21:57:30.687000+00:00",
            "lastUpdateTime": "2023-02-28T21:57:30.687000+00:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Service Catalog AppRegistry 管理者ガイド」の「Viewing attribute group details」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAttributeGroups」を参照してください。

### update-application

次のコード例は、update-application を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションを更新するには

次の update-application の例では、AWS アカウント内の特定のアプリケーションを更新して説明を含めるようにします。

```
aws servicecatalog-appregistry update-application \
    --application "ExampleApplication" \
    --description "This is an example application"
```

出力:

```
{
    "application": {
        "id": "0ars38r6btoohvpvd9gqrptt9l",
        "arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:813737243517:/
applications/0ars38r6btoohvpvd9gqrptt9l",
        "name": "ExampleApplication",
        "description": "This is an example application",
        "creationTime": "2023-02-28T21:10:10.820000+00:00",
        "lastUpdateTime": "2023-02-28T21:24:19.729000+00:00",
        "tags": {
            "aws:servicecatalog:applicationName": "ExampleApplication"
        }
    }
```

```
}
```

詳細については、「AWS Service Catalog AppRegistry 管理者ガイド」の「Editing applications」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateApplication」を参照してください。

### update-attribute-group

次のコード例は、update-attribute-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

属性グループを更新するには

次の update-attribute-group の例では、AWS アカウント内の特定の属性グループを更新して、説明を含めるようにします。

```
aws servicecatalog-appregistry update-attribute-group \
    --attribute-group "ExampleAttributeGroup" \
    --description "This is an example attribute group"
```

出力:

```
{
    "attributeGroup": {
        "id": "01sj5xdwhbw54kejwnt09fnpcl",
        "arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:813737243517:/attribute-
groups/01sj5xdwhbw54kejwnt09fnpcl",
        "name": "ExampleAttributeGroup",
        "description": "This is an example attribute group",
        "creationTime": "2023-02-28T20:38:01.389000+00:00",
        "lastUpdateTime": "2023-02-28T21:02:04.559000+00:00",
        "tags": {
            "aws:servicecatalog:attributeGroupName": "ExampleAttributeGroup"
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS Service Catalog AppRegistry 管理者ガイド」の「Editing attribute groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateAttributeGroup」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Athena の例

次のコード例では、Athena で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `batch-get-named-query`

次の例では、batch-get-named-query を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

複数のクエリに関する情報を返す方法

次の batch-get-named-query 例では、指定された ID を持つ名前付きクエリに関する情報を返します。

```
aws athena batch-get-named-query \
    --named-query-ids a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222 a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333
```

出力:

```
{
    "NamedQueries": [
```

```
        {
            "Name": "Flights Select Query",
            "Description": "Sample query to get the top 10 airports with the most
 number of departures since 2000",
            "Database": "sampledb",
            "QueryString": "SELECT origin, count(*) AS total_departures\nFROM
\nflights_parquet\nWHERE year >= '2000'\nGROUP BY origin\nORDER BY total_departures
 DESC\nLIMIT 10;",
            "NamedQueryId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "WorkGroup": "primary"
        },
        {
            "Name": "Load flights table partitions",
            "Description": "Sample query to load flights table partitions using MSCK
 REPAIR TABLE statement",
            "Database": "sampledb",
            "QueryString": "MSCK REPAIR TABLE flights_parquet;",
            "NamedQueryId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "WorkGroup": "primary"
        },
        {
            "Name": "CloudFront Select Query",
            "Description": "Sample query to view requests per operating system
 during a particular time frame",
            "Database": "sampledb",
            "QueryString": "SELECT os, COUNT(*) count FROM cloudfront_logs WHERE
 date BETWEEN date '2014-07-05' AND date '2014-08-05' GROUP BY os;",
            "NamedQueryId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
            "WorkGroup": "primary"
        }
    ],
    "UnprocessedNamedQueryIds": []
}
```

詳細については、Amazon Athena ユーザーガイドの「Amazon Athena を使用した SQL クエリの実行」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchGetNamedQuery」を参照してください。

### batch-get-query-execution

次の例では、batch-get-query-execution を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

複数のクエリ実行に関する情報を返す方法

次の batch-get-query-execution の例では、指定されたクエリ ID を持つクエリのクエリ実行情報を返します。

```
aws athena batch-get-query-execution \
    --query-execution-ids a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222
```

出力:

```
{
    "QueryExecutions": [
        {
            "QueryExecutionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "Query": "create database if not exists webdata",
            "StatementType": "DDL",
            "ResultConfiguration": {
                "OutputLocation": "s3://amzn-s3-demo-bucket/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111.txt"
            },
            "QueryExecutionContext": {},
            "Status": {
                "State": "SUCCEEDED",
                "SubmissionDateTime": 1593470720.592,
                "CompletionDateTime": 1593470720.902
            },
            "Statistics": {
                "EngineExecutionTimeInMillis": 232,
                "DataScannedInBytes": 0,
                "TotalExecutionTimeInMillis": 310,
            "ResultConfiguration": {

                "QueryQueueTimeInMillis": 50,
                "ServiceProcessingTimeInMillis": 28
            },
            "WorkGroup": "AthenaAdmin"
        },
        {
            "QueryExecutionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
```

```
            "Query": "select date, location, browser, uri, status from
 cloudfront_logs where method = 'GET' and status = 200 and location like 'SFO%'
 limit 10",
            "StatementType": "DML",
            "ResultConfiguration": {
                "OutputLocation": "s3://amzn-s3-demo-bucket/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE22222.csv"
            },
            "QueryExecutionContext": {
                "Database": "mydatabase",
                "Catalog": "awsdatacatalog"
            },
            "Status": {
                "State": "SUCCEEDED",
                "SubmissionDateTime": 1593469842.665,
                "CompletionDateTime": 1593469846.486
            },
            "Statistics": {
                "EngineExecutionTimeInMillis": 3600,
                "DataScannedInBytes": 203089,
                "TotalExecutionTimeInMillis": 3821,
                "QueryQueueTimeInMillis": 267,
                "QueryPlanningTimeInMillis": 1175
            },
            "WorkGroup": "AthenaAdmin"
        }
    ],
    "UnprocessedQueryExecutionIds": []
}
```

詳細については、Amazon Athena ユーザーガイドの「Amazon Athena を使用した SQL クエリの実行」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchGetQueryExecution」を参照してください。

### create-data-catalog

次の例では、create-data-catalog を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

データカタログを作成する方法

次の create-data-catalog の例では、dynamo_db_catalog データカタログを削除します。

```
aws athena create-data-catalog \
    --name dynamo_db_catalog \
    --type LAMBDA \
    --description "DynamoDB Catalog" \
    --parameters function=arn:aws:lambda:us-
west-2:111122223333:function:dynamo_db_lambda
```

このコマンドでは何も出力されません。結果を表示するには、aws athena get-data-catalog --name dynamo_db_catalog を使用します。

詳細については、「Amazon Athena ユーザーガイド」の「カタログの登録: create-data-catalog」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDataCatalog」を参照してください。

### create-named-query

次の例では、create-named-query を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

名前付きクエリを作成する方法

次の create-named-query の例では、2016 年 1 月にシアトルからニューヨークへのフライトについて、出発と到着の両方が 10 分以上遅れている flights_parquet のテーブルにクエリを実行する AthenaAdmin のワークグループに保存されたクエリを作成します。テーブル内の空港コード値は二重引用符 (例:「SEA」) を含む文字列であるため、バックスラッシュでエスケープされ、一重引用符で囲まれます。

```
aws athena create-named-query \
    --name "SEA to JFK delayed flights Jan 2016" \
    --description "Both arrival and departure delayed more than 10 minutes." \
    --database sampledb \
    --query-string "SELECT flightdate, carrier, flightnum, origin, dest,
 depdelayminutes, arrdelayminutes FROM sampledb.flights_parquet WHERE yr = 2016 AND
 month = 1 AND origin = '\"SEA\"' AND dest = '\"JFK\"' AND depdelayminutes > 10 AND
 arrdelayminutes > 10" \
    --work-group AthenaAdmin
```

出力:

```
{
    "NamedQueryId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
```

詳細については、Amazon Athena ユーザーガイドの「Amazon Athena を使用した SQL クエリの実行」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドレットリファレンス」の「CreateNamedQuery」を参照してください。

### create-work-group

次の例では、create-work-group を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

ワークグループを作成する方法

次の create-work-group の例では、クエリ結果の出力場所「s3://amzn-s3-demo-bucket」を持つ「Data_Analyst_Group」というワークグループを作成します。コマンドは、クエリ結果の出力場所を含むクライアント構成を上書きするワークグループを作成します。また、このコマンドは CloudWatch メトリクスを有効にし、ワークグループに 3 つのキーと値のタグペアを追加して、他のワークグループと区別します。--configuration 引数には、オプションを区切るカンマの前にスペースがないことに注意してください。

```
aws athena create-work-group \
    --name Data_Analyst_Group \
    --configuration ResultConfiguration={OutputLocation="s3://amzn-s3-demo-
bucket"},EnforceWorkGroupConfiguration="true",PublishCloudWatchMetricsEnabled="true"
 \
    --description "Workgroup for data analysts" \
    --tags Key=Division,Value=West Key=Location,Value=Seattle Key=Team,Value="Big
 Data"
```

このコマンドでは何も出力されません。結果を表示するには、aws athena get-work-group --work-group Data_Analyst_Group を使用します。

詳細については、「Amazon Athena ユーザーガイド」の「ワークグループの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateWorkGroup」を参照してください。

### delete-data-catalog

次の例では、delete-data-catalog を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

データカタログを削除する方法

次の delete-data-catalog の例では、UnusedDataCatalog データカタログを削除します。

```
aws athena delete-data-catalog \
    --name UnusedDataCatalog
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Athena ユーザーガイド」の「カタログの削除: delete-data-catalog」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDataCatalog」を参照してください。

### delete-named-query

次の例では、delete-named-query を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

名前付きクエリを削除する方法

次の delete-named-query の例では、指定された ID を持つ名前付きクエリを削除します。

```
aws athena delete-named-query \
    --named-query-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon Athena ユーザーガイドの「Amazon Athena を使用した SQL クエリの実行」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteNamedQuery」を参照してください。

### delete-work-group

次の例では、delete-work-group を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

ワークグループを削除する方法

次の delete-work-group の例では、TeamB のワークグループを削除します。

```
aws athena delete-work-group \
    --work-group TeamB
```

このコマンドでは何も出力されません。削除を確認するには、aws athena list-work-groups を使用します。

詳細については、「Amazon Athena ユーザーガイド」の「ワークグループの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteWorkGroup」を参照してください。

### get-data-catalog

次の例では、get-data-catalog を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

データカタログに関する情報を返す方法

次の get-data-catalog の例では、dynamo_db_catalog データカタログのデータベースに関する情報を返します。

```
aws athena get-data-catalog \
    --name dynamo_db_catalog
```

出力:

```
{
```

```
    "DataCatalog": {
        "Name": "dynamo_db_catalog",
        "Description": "DynamoDB Catalog",
        "Type": "LAMBDA",
        "Parameters": {
            "catalog": "dynamo_db_catalog",
            "metadata-function": "arn:aws:lambda:us-
west-2:111122223333:function:dynamo_db_lambda",
            "record-function": "arn:aws:lambda:us-
west-2:111122223333:function:dynamo_db_lambda"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon Athena ユーザーガイド」の「カタログの詳細を表示: get-data-catalog」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDataCatalog」を参照してください。

### get-database

次の例では、get-database を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

データカタログ内のデータベースに関する情報を返す方法

次の get-database の例では、AwsDataCatalog データカタログの sampledb データベースに関する情報を返します。

```
aws athena get-database \
    --catalog-name AwsDataCatalog \
    --database-name sampledb
```

出力:

```
{
    "Database": {
        "Name": "sampledb",
        "Description": "Sample database",
        "Parameters": {
```

```
            "CreatedBy": "Athena",
            "EXTERNAL": "TRUE"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon Athena ユーザーガイド」の「データベースの詳細を表示: get-database」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDatabase」を参照してください。

### get-named-query

次の例では、get-named-query を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

名前付きクエリを返す方法

次の get-named-query 例では、指定された ID を持つクエリに関する情報を返します。

```
aws athena get-named-query \
    --named-query-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "NamedQuery": {
        "Name": "CloudFront Logs - SFO",
        "Description": "Shows successful GET request data for SFO",
        "Database": "default",
        "QueryString": "select date, location, browser, uri, status from
 cloudfront_logs where method = 'GET' and status = 200 and location like 'SFO%'
 limit 10",
        "NamedQueryId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "WorkGroup": "AthenaAdmin"
    }
}
```

詳細については、Amazon Athena ユーザーガイドの「Amazon Athena を使用した SQL クエリの実行」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetNamedQuery」を参照してください。

### get-query-execution

次の例では、get-query-execution を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

クエリ実行に関する情報を返す方法

次の get-query-execution の例では、指定されたクエリ ID が持つクエリに関する情報を返します。

```
aws athena get-query-execution \
    --query-execution-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "QueryExecution": {
        "QueryExecutionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "Query": "select date, location, browser, uri, status from cloudfront_logs
 where method = 'GET
' and status = 200 and location like 'SFO%' limit 10",
        "StatementType": "DML",
        "ResultConfiguration": {
            "OutputLocation": "s3://amzn-s3-demo-bucket/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111.csv"
        },
        "QueryExecutionContext": {
            "Database": "mydatabase",
            "Catalog": "awsdatacatalog"
        },
        "Status": {
            "State": "SUCCEEDED",
            "SubmissionDateTime": 1593469842.665,
            "CompletionDateTime": 1593469846.486
        },
        "Statistics": {
            "EngineExecutionTimeInMillis": 3600,
            "DataScannedInBytes": 203089,
```

```
            "TotalExecutionTimeInMillis": 3821,
            "QueryQueueTimeInMillis": 267,
            "QueryPlanningTimeInMillis": 1175
        },
        "WorkGroup": "AthenaAdmin"
    }
}
```

詳細については、Amazon Athena ユーザーガイドの「Amazon Athena を使用した SQL クエリの実行」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetQueryExecution」を参照してください。

### get-query-results

次の例では、get-query-results を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

クエリの結果を返す方法

次の get-query-results の例では、指定されたクエリ ID が持つクエリに関する結果を返します。

```
aws athena get-query-results \
    --query-execution-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "ResultSet": {
        "Rows": [
            {
                "Data": [
                    {
                        "VarCharValue": "date"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "location"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "browser"
```

```
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "uri"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "status"
                    }
                ]
            },
            {
                "Data": [
                    {
                        "VarCharValue": "2014-07-05"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "SFO4"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "Safari"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "/test-image-2.jpeg"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "200"
                    }
                ]
            },
            {
                "Data": [
                    {
                        "VarCharValue": "2014-07-05"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "SFO4"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "Opera"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "/test-image-2.jpeg"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "200"
```

```
                    }
                ]
            },
            {
                "Data": [
                    {
                        "VarCharValue": "2014-07-05"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "SFO4"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "Firefox"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "/test-image-3.jpeg"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "200"
                    }
                ]
            },
            {
                "Data": [
                    {
                        "VarCharValue": "2014-07-05"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "SFO4"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "Lynx"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "/test-image-3.jpeg"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "200"
                    }
                ]
            },
            {
                "Data": [
                    {
```

```
                    "VarCharValue": "2014-07-05"
                },
                {
                    "VarCharValue": "SFO4"
                },
                {
                    "VarCharValue": "IE"
                },
                {
                    "VarCharValue": "/test-image-2.jpeg"
                },
                {
                    "VarCharValue": "200"
                }
            ]
        },
        {
            "Data": [
                {
                    "VarCharValue": "2014-07-05"
                },
                {
                    "VarCharValue": "SFO4"
                },
                {
                    "VarCharValue": "Opera"
                },
                {
                    "VarCharValue": "/test-image-1.jpeg"
                },
                {
                    "VarCharValue": "200"
                }
            ]
        },
        {
            "Data": [
                {
                    "VarCharValue": "2014-07-05"
                },
                {
                    "VarCharValue": "SFO4"
                },
                {
```

```
                    "VarCharValue": "Chrome"
                },
                {
                    "VarCharValue": "/test-image-3.jpeg"
                },
                {
                    "VarCharValue": "200"
                }
            ]
        },
        {
            "Data": [
                {
                    "VarCharValue": "2014-07-05"
                },
                {
                    "VarCharValue": "SFO4"
                },
                {
                    "VarCharValue": "Firefox"
                },
                {
                    "VarCharValue": "/test-image-2.jpeg"
                },
                {
                    "VarCharValue": "200"
                }
            ]
        },
        {
            "Data": [
                {
                    "VarCharValue": "2014-07-05"
                },
                {
                    "VarCharValue": "SFO4"
                },
                {
                    "VarCharValue": "Chrome"
                },
                {
                    "VarCharValue": "/test-image-3.jpeg"
                },
                {
```

```
                    "VarCharValue": "200"
                }
            ]
        },
        {
            "Data": [
                {
                    "VarCharValue": "2014-07-05"
                },
                {
                    "VarCharValue": "SFO4"
                },
                {
                    "VarCharValue": "IE"
                },
                {
                    "VarCharValue": "/test-image-2.jpeg"
                },
                {
                    "VarCharValue": "200"
                }
            ]
        }
    ],
    "ResultSetMetadata": {
        "ColumnInfo": [
            {
                "CatalogName": "hive",
                "SchemaName": "",
                "TableName": "",
                "Name": "date",
                "Label": "date",
                "Type": "date",
                "Precision": 0,
                "Scale": 0,
                "Nullable": "UNKNOWN",
                "CaseSensitive": false
            },
            {
                "CatalogName": "hive",
                "SchemaName": "",
                "TableName": "",
                "Name": "location",
                "Label": "location",
```

```
                    "Type": "varchar",
                    "Precision": 2147483647,
                "Data": [

                    "Scale": 0,
                    "Nullable": "UNKNOWN",
                    "CaseSensitive": true
                },
                {
                    "CatalogName": "hive",
                    "SchemaName": "",
                    "TableName": "",
                    "Name": "browser",
                    "Label": "browser",
                    "Type": "varchar",
                    "Precision": 2147483647,
                    "Scale": 0,
                    "Nullable": "UNKNOWN",
                    "CaseSensitive": true
                },
                {
                    "CatalogName": "hive",
                    "SchemaName": "",
                    "TableName": "",
                    "Name": "uri",
                    "Label": "uri",
                    "Type": "varchar",
                    "Precision": 2147483647,
                    "Scale": 0,
                    "Nullable": "UNKNOWN",
                    "CaseSensitive": true
                },
                {
                    "CatalogName": "hive",
                    "SchemaName": "",
                    "TableName": "",
                    "Name": "status",
                    "Label": "status",
                    "Type": "integer",
                    "Precision": 10,
                    "Scale": 0,
                    "Nullable": "UNKNOWN",
                    "CaseSensitive": false
                }
```

```
            ]
        }
    },
    "UpdateCount": 0
}
```

詳細については、「Amazon Athena ユーザーガイド」の「クエリ結果、出力ファイル、クエリ履歴の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetQueryResults」を参照してください。

### get-table-metadata

次の例では、get-table-metadata を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

テーブルのメタデータ情報を返す方法

次の get-table-metadata の例では、AwsDataCatalog データカタログの sampledb データベースから、列名とそのデータ型を含む counties テーブルに関するメタデータ情報を返します。

```
aws athena get-table-metadata \
    --catalog-name AwsDataCatalog \
    --database-name sampledb \
    --table-name counties
```

出力:

```
{
    "TableMetadata": {
        "Name": "counties",
        "CreateTime": 1593559968.0,
        "LastAccessTime": 0.0,
        "TableType": "EXTERNAL_TABLE",
        "Columns": [
            {
                "Name": "name",
                "Type": "string",
```

```
                "Comment": "from deserializer"
            },
            {
                "Name": "boundaryshape",
                "Type": "binary",
                "Comment": "from deserializer"
            },
            {
                "Name": "motto",
                "Type": "string",
                "Comment": "from deserializer"
            },
            {
                "Name": "population",
                "Type": "int",
                "Comment": "from deserializer"
            }
        ],
        "PartitionKeys": [],
        "Parameters": {
            "EXTERNAL": "TRUE",
            "inputformat": "com.esri.json.hadoop.EnclosedJsonInputFormat",
            "location": "s3://amzn-s3-demo-bucket/json",
            "outputformat":
 "org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat",
            "serde.param.serialization.format": "1",
            "serde.serialization.lib": "com.esri.hadoop.hive.serde.JsonSerde",
            "transient_lastDdlTime": "1593559968"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon Athena ユーザーガイド」の「テーブルの詳細を表示: get-table-metadata」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetTableMetadata」を参照してください。

### get-work-group

次の例では、get-work-group を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

ワークグループに関する情報を返す方法

次の get-work-group の例では、AthenaAdmin ワークグループに関する情報を返します。

```
aws athena get-work-group \
    --work-group AthenaAdmin
```

出力:

```
{
    "WorkGroup": {
        "Name": "AthenaAdmin",
        "State": "ENABLED",
        "Configuration": {
            "ResultConfiguration": {
                "OutputLocation": "s3://amzn-s3-demo-bucket/"
            },
            "EnforceWorkGroupConfiguration": false,
            "PublishCloudWatchMetricsEnabled": true,
            "RequesterPaysEnabled": false
        },
        "Description": "Workgroup for Athena administrators",
        "CreationTime": 1573677174.105
    }
}
```

詳細については、「Amazon Athena ユーザーガイド」の「ワークグループの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetWorkGroup」を参照してください。

### list-data-catalogs

次の例では、list-data-catalogs を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

Athena に登録されているデータカタログを一覧表示する方法

次の list-data-catalogs の例では、Athena に登録されているデータカタログを一覧表示します。

```
aws athena list-data-catalogs
```

出力:

```
{
    "DataCatalogsSummary": [
        {
            "CatalogName": "AwsDataCatalog",
            "Type": "GLUE"
        },
        {
            "CatalogName": "cw_logs_catalog",
            "Type": "LAMBDA"
        },
        {
            "CatalogName": "cw_metrics_catalog",
            "Type": "LAMBDA"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Athena ユーザーガイド」の「カタログの登録を一覧表示: list-data-catalogs」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDataCatalogs」を参照してください。

### list-databases

次の例では、list-databases を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

データカタログ内のデータベースを一覧表示する方法

次の list-databases の例では、AwsDataCatalog データカタログのデータベースを一覧表示します。

```
aws athena list-databases \
```

```
    --catalog-name AwsDataCatalog
```

出力:

```
{
    "DatabaseList": [
        {
            "Name": "default"
        },
        {
            "Name": "mydatabase"
        },
        {
            "Name": "newdb"
        },
        {
            "Name": "sampledb",
            "Description": "Sample database",
            "Parameters": {
                "CreatedBy": "Athena",
                "EXTERNAL": "TRUE"
            }
        },
        {
            "Name": "webdata"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Athena ユーザーガイド」の「カタログのデータベースを一覧表示: list-databases」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDatabases」を参照してください。

### list-named-queries

次の例では、list-named-queries を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

ワークグループの名前付きクエリを一覧表示する方法

次の list-named-queries 例では、AthenaAdmin ワークグループの名前付きクエリを一覧表示します。

```
aws athena list-named-queries \
    --work-group AthenaAdmin
```

出力:

```
{
    "NamedQueryIds": [
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333"
    ]
}
```

詳細については、Amazon Athena ユーザーガイドの「Amazon Athena を使用した SQL クエリの実行」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListNamedQueries」を参照してください。

### list-query-executions

次の例では、list-query-executions を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

指定されたワークグループ内のクエリのクエリ ID を一覧表示する方法

次の list-query-executions の例では、AthenaAdmin ワークグループ内のクエリ ID を最大 10 個まで一覧表示します。

```
aws athena list-query-executions \
    --work-group AthenaAdmin \
    --max-items 10
```

出力:

```
{
    "QueryExecutionIds": [
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11110",
```

```
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11114",
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11115",
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11116",
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11117",
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11118",
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11119"
    ],
    "NextToken": "eyJOZXh0VG9rZW4iOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAxMH0="
}
```

詳細については、「Amazon Athena ユーザーガイド」の「クエリ結果、出力ファイル、クエリ履歴の使用」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListQueryExecutions」を参照してください。

### `list-table-metadata`

次の例では、`list-table-metadata` を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

データカタログの指定されたデータベース内のテーブルのメタデータを一覧表示する方法

次の `list-table-metadata` の例では、AwsDataCatalog データカタログの geography データベース内の最大 2 つのテーブルのメタデータ情報を返します。

```
aws athena list-table-metadata \
    --catalog-name AwsDataCatalog \
    --database-name geography \
    --max-items 2
```

出力:

```
{
    "TableMetadataList": [
        {
            "Name": "country_codes",
            "CreateTime": 1586553454.0,
            "TableType": "EXTERNAL_TABLE",
```

```
            "Columns": [
                {
                    "Name": "country",
                    "Type": "string",
                    "Comment": "geo id"
                },
                {
                    "Name": "alpha-2 code",
                    "Type": "string",
                    "Comment": "geo id2"
                },
                {
                    "Name": "alpha-3 code",
                    "Type": "string",
                    "Comment": "state name"
                },
                {
                    "Name": "numeric code",
                    "Type": "bigint",
                    "Comment": ""
                },
                {
                    "Name": "latitude",
                    "Type": "bigint",
                    "Comment": "location (latitude)"
                },
                {
                    "Name": "longitude",
                    "Type": "bigint",
                    "Comment": "location (longitude)"
                }
            ],
            "Parameters": {
                "areColumnsQuoted": "false",
                "classification": "csv",
                "columnsOrdered": "true",
                "delimiter": ",",
                "has_encrypted_data": "false",
                "inputformat": "org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat",
                "location": "s3://amzn-s3-demo-bucket/csv/countrycode",
                "outputformat":
 "org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat",
                "serde.param.field.delim": ",",
```

```
                "serde.serialization.lib":
"org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe",
                "skip.header.line.count": "1",
                "typeOfData": "file"
            }
        },
        {
            "Name": "county_populations",
            "CreateTime": 1586553446.0,
            "TableType": "EXTERNAL_TABLE",
            "Columns": [
                {
                    "Name": "id",
                    "Type": "string",
                    "Comment": "geo id"
                },
                {
                    "Name": "country",

                    "Name": "id2",
                    "Type": "string",
                    "Comment": "geo id2"
                },
                {
                    "Name": "county",
                    "Type": "string",
                    "Comment": "county name"
                },
                {
                    "Name": "state",
                    "Type": "string",
                    "Comment": "state name"
                },
                {
                    "Name": "population estimate 2018",
                    "Type": "string",
                    "Comment": ""
                }
            ],
            "Parameters": {
                "areColumnsQuoted": "false",
                "classification": "csv",
                "columnsOrdered": "true",
                "delimiter": ",",
```

```
                "has_encrypted_data": "false",
                "inputformat": "org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat",
                "location": "s3://amzn-s3-demo-bucket/csv/CountyPopulation",
                "outputformat":
 "org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat",
                "serde.param.field.delim": ",",
                "serde.serialization.lib":
 "org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe",
                "skip.header.line.count": "1",
                "typeOfData": "file"
            }
        }
    ],
    "NextToken": "eyJOZXh0VG9rZW4iOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAyfQ=="
}
```

詳細については、「Amazon Athena ユーザーガイド」の「データベース内のすべてのテーブルのメタデータを表示: list-table-metadata」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTableMetadata」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次の例では、list-tags-for-resource を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: ワークグループのタグを一覧表示する方法

次の list-tags-for-resource の例では、Data_Analyst_Group ワークグループのタグを一覧表示します。

```
aws athena list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:athena:us-west-2:111122223333:workgroup/
Data_Analyst_Group
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "Division",
```

```
            "Value": "West"
        },
        {
            "Key": "Team",
            "Value": "Big Data"
        },
        {
            "Key": "Location",
            "Value": "Seattle"
        }
    ]
}
```

例 2: データカタログのタグを一覧表示する方法

次の list-tags-for-resource の例では、dynamo_db_catalog データカタログのタグを一覧表示します。

```
aws athena list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:athena:us-west-2:111122223333:datacatalog/
dynamo_db_catalog
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "Division",
            "Value": "Mountain"
        },
        {
            "Key": "Organization",
            "Value": "Retail"
        },
        {
            "Key": "Product_Line",
            "Value": "Shoes"
        },
        {
            "Key": "Location",
            "Value": "Denver"
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「Amazon Athena ユーザーガイド」の「リソースのタグを一覧表示: list-tags-for-resource」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### `list-work-groups`

次の例では、`list-work-groups` を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

ワークグループを一覧表示

次の `list-work-groups` の例では、現在のアカウントのワークグループを一覧表示します。

```
aws athena list-work-groups
```

出力:

```
{
    "WorkGroups": [
        {
            "Name": "Data_Analyst_Group",
            "State": "ENABLED",
            "Description": "",
            "CreationTime": 1578006683.016
        },
        {
            "Name": "AthenaAdmin",
            "State": "ENABLED",
            "Description": "",
            "CreationTime": 1573677174.105
        },
        {
            "Name": "primary",
            "State": "ENABLED",
            "Description": "",
            "CreationTime": 1567465222.723
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「Amazon Athena ユーザーガイド」の「ワークグループの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListWorkGroups」を参照してください。

### start-query-execution

次の例では、start-query-execution を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: 指定されたデータベースとデータカタログ内の指定されたテーブルでワークグループでクエリを実行する方法

次の start-query-execution の例では、AthenaAdmin ワークグループを使用して、AwsDataCatalogデータカタログの cflogsdatabase の cloudfront_logs テーブルでクエリを実行します。

```
aws athena start-query-execution \
    --query-string "select date, location, browser, uri, status from cloudfront_logs
 where method = 'GET' and status = 200 and location like 'SFO%' limit 10" \
    --work-group "AthenaAdmin" \
    --query-execution-context Database=cflogsdatabase,Catalog=AwsDataCatalog
```

出力:

```
{
"QueryExecutionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
```

詳細については、Amazon Athena ユーザーガイドの「Amazon Athena を使用した SQL クエリの実行」を参照してください。

例 2: 指定されたワークグループを使用して、指定されたデータカタログにデータベースを作成するクエリを実行する方法

次の start-query-execution の例では、AthenaAdmin ワークグループを使用して、デフォルトのデータカタログ AwsDataCatalog にデータベース newdb を作成します。

```
aws athena start-query-execution \
    --query-string "create database if not exists newdb" \
    --work-group "AthenaAdmin"
```

出力:

```
{
"QueryExecutionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11112"
}
```

詳細については、Amazon Athena ユーザーガイドの「Amazon Athena を使用した SQL クエリの実行」を参照してください。

例 3: 指定されたデータベースとデータカタログのテーブルにビューを作成するクエリを実行する方法

次の start-query-execution の例では、cflogsdatabase の cloudfront_logs テーブルに SELECT ステートメントを使用してビュー cf10 を作成します。

```
aws athena start-query-execution \
    --query-string  "CREATE OR REPLACE VIEW cf10 AS SELECT * FROM cloudfront_logs
 limit 10" \
    --query-execution-context Database=cflogsdatabase
```

出力:

```
{
"QueryExecutionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11113"
}
```

詳細については、Amazon Athena ユーザーガイドの「Amazon Athena を使用した SQL クエリの実行」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartQueryExecution」を参照してください。

### stop-query-execution

次の例では、stop-query-execution を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

実行中のクエリを停止する方法

次の stop-query-execution の例では、指定されたクエリ ID を持つクエリを停止します。

```
aws athena stop-query-execution \
    --query-execution-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon Athena ユーザーガイドの「Amazon Athena を使用した SQL クエリの実行」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopQueryExecution」を参照してください。

### tag-resource

次の例では、tag-resource を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

リソースにタグを追加する

次の tag-resource の例では、dynamo_db_catalog データカタログにタグを追加します。

```
aws athena tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:athena:us-west-2:111122223333:datacatalog/
dynamo_db_catalog \
    --
tags Key=Organization,Value=Retail Key=Division,Value=Mountain Key=Product_Line,Value=Shoes
```

このコマンドでは何も出力されません。結果を表示するには、aws athena list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:athena:us-west-2:111122223333:datacatalog/dynamo_db_catalog を使用します。

詳細については、「Amazon Athena ユーザーガイド」の「リソースにタグを追加: tag-resource」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次の例では、untag-resource を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

リソースからタグを削除する方法

次の untag-resource の例では、dynamo_db_catalog データカタログリソースから Specialization および Focus キーと、関連する値を削除します。

```
aws athena untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:athena:us-west-2:111122223333:datacatalog/
dynamo_db_catalog \
    --tag-keys Specialization Focus
```

このコマンドでは何も出力されません。list-tags-for-resource コマンドを使用して結果を表示します。

詳細については、「Amazon Athena ユーザーガイド」の「リソースからタグを削除: untag-resource」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-data-catalog

次の例では、update-data-catalog を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

データカタログを更新する方法

次の update-data-catalog の例では、Lambda 関数と cw_logs_catalog データカタログの説明を更新します。

```
aws athena update-data-catalog \
    --name cw_logs_catalog \
    --type LAMBDA \
    --description "New CloudWatch Logs Catalog" \
    --function=arn:aws:lambda:us-west-2:111122223333:function:new_cw_logs_lambda
```

このコマンドでは何も出力されません。結果を表示するには、`aws athena get-data-catalog --name cw_logs_catalog` を使用します。

詳細については、「Amazon Athena ユーザーガイド」の「カタログを更新: update-data-catalog」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDataCatalog」を参照してください。

**update-work-group**

次の例では、update-work-group を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

ワークグループを更新する方法

次の update-work-group 例では、Data_Analyst_Group ワークグループを無効にします。ユーザーは無効なワークグループでクエリを実行または作成できませんが、メトリクス、データ使用量制限コントロール、ワークグループ設定、クエリ履歴、保存されたクエリを表示することはできます。

```
aws athena update-work-group \
    --work-group Data_Analyst_Group \
    --state DISABLED
```

このコマンドでは何も出力されません。状態の変化を確認するには、 `aws athena get-work-group --work-group Data_Analyst_Group` を使用して出力の State プロパティを確認します。

詳細については、「Amazon Athena ユーザーガイド」の「ワークグループの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateWorkGroup」を参照してください。

## AWS CLI を使用した自動スケーリングの例

次のコード例では、Auto Scaling で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### `attach-instances`

次のコード例では、`attach-instances` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Auto Scaling グループにインスタンスをアタッチする方法

この例では、指定されたインスタンスを、指定された Auto Scaling グループにアタッチします。

```
aws autoscaling attach-instances \
    --instance-ids i-061c63c5eb45f0416 \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AttachInstances」を参照してください。

### `attach-load-balancer-target-groups`

次のコード例では、`attach-load-balancer-target-groups` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ターゲットグループを Auto Scaling グループにアタッチする方法

この例では、指定されたターゲットグループを、指定された Auto Scaling グループにアタッチします。

```
aws autoscaling attach-load-balancer-target-groups \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --target-group-arns arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Elastic Load Balancing を使用して Auto Scaling グループ内のインスタンス全体にトラフィックを分散させる」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AttachLoadBalancerTargetGroups」を参照してください。

### attach-load-balancers

次のコード例では、attach-load-balancers を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Auto Scaling グループに Classic Load Balancer をアタッチする方法

この例では、指定された Classic Load Balancer を、指定された Auto Scaling グループにアタッチします。

```
aws autoscaling attach-load-balancers \
    --load-balancer-names my-load-balancer \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Elastic Load Balancing を使用して Auto Scaling グループ内のインスタンス全体にトラフィックを分散させる」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AttachLoadBalancers」を参照してください。

### cancel-instance-refresh

次のコード例では、cancel-instance-refresh を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスの更新をキャンセルする方法

次の cancel-instance-refresh 例のは、指定された Auto Scaling グループの進行中のインスタンスの更新をキャンセルします。

```
aws autoscaling cancel-instance-refresh \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

出力:

```
{
    "InstanceRefreshId": "08b91cf7-8fa6-48af-b6a6-d227f40f1b9b"
}
```

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」のインスタンスの更新のキャンセル」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelInstanceRefresh」を参照してください。

### complete-lifecycle-action

次のコード例では、complete-lifecycle-action を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ライフサイクルアクションを完了する方法

この例では、インスタンスの起動または終了を完了できるように、指定されたライフサイクルアクションが完了したことを Amazon EC2 Auto Scaling に通知します。

```
aws autoscaling complete-lifecycle-action \
    --lifecycle-hook-name my-launch-hook \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --lifecycle-action-result CONTINUE \
    --lifecycle-action-token bcd2f1b8-9a78-44d3-8a7a-4dd07d7cf635
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「Amazon EC2 Auto Scaling ライフサイクルフック」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CompleteLifecycleAction」を参照してください。

### create-auto-scaling-group

次のコード例では、create-auto-scaling-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Auto Scaling グループを作成する方法

次の create-auto-scaling-group の例では、リージョン内の複数のアベイラビリティーゾーンのサブネット内に Auto Scaling グループを作成します。インスタンスは、指定された起動テンプレートのデフォルトバージョンで起動されます。終了ポリシーやヘルスチェック構成など、他のほとんどの構成にはデフォルトが使用されることに注意してください。

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --launch-template LaunchTemplateId=lt-1234567890abcde12 \
    --min-size 1 \
    --max-size 5 \
    --vpc-zone-identifier "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Auto Scaling groups」を参照してください。

例 2: Application Load Balancer、Network Load Balancer、または Gateway Load Balancer をアタッチする方法

この例では、予想されるトラフィックをサポートするロードバランサーのターゲットグループの ARN を指定します。ヘルスチェックタイプは、Elastic Load Balancing がインスタンスを異常として報告したときに、Auto Scaling グループがそのインスタンスを置き換えるよう ELB を指定します。このコマンドは、ヘルスチェックの猶予期間 (600 秒) も定義します。猶予期間は、新しく起動したインスタンスが早期に終了するのを防ぐのに役立ちます。

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group \
```

```
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --launch-template LaunchTemplateId=lt-1234567890abcde12 \
    --target-group-arns arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/943f017f100becff \
    --health-check-type ELB \
    --health-check-grace-period 600 \
    --min-size 1 \
    --max-size 5 \
    --vpc-zone-identifier "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Elastic Load Balancing を使用して Auto Scaling グループ内のインスタンス全体にトラフィックを分散させる」を参照してください。

例 3: プレイスメントグループを指定し、起動テンプレートの最新バージョンを使用する方法

この例では、単一のアベイラビリティーゾーン内のプレイスメントグループ内でインスタンスを起動します。これは、HPC ワークロードを使用する低レイテンシーのグループに役立ちます。この例では、グループの最小サイズ、最大サイズ、希望する容量も指定しています。

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --launch-template LaunchTemplateId=lt-1234567890abcde12,Version='$Latest' \
    --min-size 1 \
    --max-size 5 \
    --desired-capacity 3 \
    --placement-group my-placement-group \
    --vpc-zone-identifier "subnet-6194ea3b"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「プレイスメントグループ」を参照してください。

例 4: 単一のインスタンスの Auto Scaling グループを指定し、特定のバージョンの起動テンプレートを使用する方法

この例では、単一のインスタンスが強制的に実行されるように、最小容量と最大容量を 1 に設定した Auto Scaling グループを作成します。このコマンドは、既存の ENI の ID が指定されている

起動テンプレートの v1 も指定します。eth0 の既存の ENI を指定する起動テンプレートを使用する際は、リクエストにサブネット ID を指定せずに、ネットワークインターフェイスと一致する Auto Scaling グループのアベイラビリティーゾーンを指定する必要があります。

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group \
    --auto-scaling-group-name my-asg-single-instance \
    --launch-template LaunchTemplateName=my-template-for-auto-scaling,Version='1' \
    --min-size 1 \
    --max-size 1 \
    --availability-zones us-west-2a
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Auto Scaling groups」を参照してください。

例 5: 別の終了ポリシーを指定する方法

この例では、起動構成を使用して Auto Scaling グループを作成し、最も古いインスタンスを最初に終了するように終了ポリシーを構成します。またこのコマンドは、`Role` キーと `WebServer` 値を使用して、グループとインスタンスにタグを適用します。

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --launch-configuration-name my-lc \
    --min-size 1 \
    --max-size 5 \
    --termination-policies "OldestInstance" \
    --tags "ResourceId=my-asg,ResourceType=auto-scaling-
group,Key=Role,Value=WebServer,PropagateAtLaunch=true" \
    --vpc-zone-identifier "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Amazon EC2 Auto Scaling 終了ポリシーを使用する」を参照してください。

例 6: 起動ライフサイクルフックを指定する方法

この例では、インスタンス起動時のカスタムアクションをサポートするライフサイクルフックで Auto Scaling グループを設定します。

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group \
    --cli-input-json file://~/config.json
```

config.json ファイルの内容。

```
{
    "AutoScalingGroupName": "my-asg",
    "LaunchTemplate": {
        "LaunchTemplateId": "lt-1234567890abcde12"
    },
    "LifecycleHookSpecificationList": [{
        "LifecycleHookName": "my-launch-hook",
        "LifecycleTransition": "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING",
        "NotificationTargetARN": "arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:my-sqs-queue",
        "RoleARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-notification-role",
        "NotificationMetadata": "SQS message metadata",
        "HeartbeatTimeout": 4800,
        "DefaultResult": "ABANDON"
    }],
    "MinSize": 1,
    "MaxSize": 5,
    "VPCZoneIdentifier": "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782",
    "Tags": [{
        "ResourceType": "auto-scaling-group",
        "ResourceId": "my-asg",
        "PropagateAtLaunch": true,
        "Value": "test",
        "Key": "environment"
    }]
}
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「Amazon EC2 Auto Scaling ライフサイクルフック」を参照してください。

例 7: 終了ライフサイクルフックを指定する方法

次の例では、インスタンス終了時のカスタムアクションをサポートするライフサイクルフックで Auto Scaling グループを設定します。

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group \
```

```
    --cli-input-json file://~/config.json
```

config.json の内容:

```
{
    "AutoScalingGroupName": "my-asg",
    "LaunchTemplate": {
        "LaunchTemplateId": "lt-1234567890abcde12"
    },
    "LifecycleHookSpecificationList": [{
        "LifecycleHookName": "my-termination-hook",
        "LifecycleTransition": "autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING",
        "HeartbeatTimeout": 120,
        "DefaultResult": "CONTINUE"
    }],
    "MinSize": 1,
    "MaxSize": 5,
    "TargetGroupARNs": [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:targetgroup/my-
targets/73e2d6bc24d8a067"
    ],
    "VPCZoneIdentifier": "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782"
}
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「Amazon EC2 Auto Scaling ライフサイクルフック」を参照してください。

例 8: カスタム終了ポリシーを指定する方法

この例では、スケールイン時にどのインスタンスを安全に終了できるかを Amazon EC2 Auto Scaling に指示するカスタム Lambda 関数終了ポリシーを指定する Auto Scaling グループを作成します。

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group \
    --auto-scaling-group-name my-asg-single-instance \
    --launch-template LaunchTemplateName=my-template-for-auto-scaling \
    --min-size 1 \
    --max-size 5 \
    --termination-policies "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:HelloFunction:prod" \
```

```
    --vpc-zone-identifier "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Lambda を使用したカスタム終了ポリシーを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateAutoScalingGroup」を参照してください。

### create-launch-configuration

次のコード例では、create-launch-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 起動構成を作成する方法

この例では、シンプルな起動構成を作成します。

```
aws autoscaling create-launch-configuration \
    --launch-configuration-name my-lc \
    --image-id ami-04d5cc9b88example \
    --instance-type m5.large
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「起動構成の作成」を参照してください。

例 2: セキュリティグループ、キーペア、ブートストラッピングスクリプトを使用して起動構成を作成する方法

この例では、セキュリティグループ、キーペア、ユーザーデータに含まれるブートストラッピングスクリプトを使用して起動構成を作成します。

```
aws autoscaling create-launch-configuration \
    --launch-configuration-name my-lc \
    --image-id ami-04d5cc9b88example \
    --instance-type m5.large \
    --security-groups sg-eb2af88example \
    --key-name my-key-pair \
```

```
    --user-data file://myuserdata.txt
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「起動構成の作成」を参照してください。

例 3: IAM ロールを使用して起動構成を作成する方法

この例では、IAM ロールのインスタンスプロファイル名を使用して起動構成を作成します。

```
aws autoscaling create-launch-configuration \
    --launch-configuration-name my-lc \
    --image-id ami-04d5cc9b88example \
    --instance-type m5.large \
    --iam-instance-profile my-autoscaling-role
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに対する IAM ロール」を参照してください。

例 4: 起動構成で詳細モニタリングを有効にする方法

この例では、EC2 詳細モニタリングを有効にして起動構成を作成し、EC2 メトリクスを 1 分間隔で CloudWatch に送信します。

```
aws autoscaling create-launch-configuration \
    --launch-configuration-name my-lc \
    --image-id ami-04d5cc9b88example \
    --instance-type m5.large \
    --instance-monitoring Enabled=true
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Auto Scaling インスタンスのモニタリング設定」をご参照ください。

例 5: スポットインスタンスを起動する起動構成を作成する方法

この例では、スポットインスタンスを唯一の購入オプションとして使用する起動構成を作成します。

```
aws autoscaling create-launch-configuration \
    --launch-configuration-name my-lc \
    --image-id ami-04d5cc9b88example \
    --instance-type m5.large \
    --spot-price "0.50"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「スポットインスタンスのリクエスト」を参照してください。

例 6: EC2 インスタンスを使用した起動構成を作成する方法

この例では、既存のインスタンスの属性に基づいて起動構成を作成します。これにより、プレイスメントテナンシーと、--placement-tenancy オプションと --no-associate-public-ip-addressオプションを含めることでパブリック IP アドレスが設定されるかどうかが上書きされます。

```
aws autoscaling create-launch-configuration \
    --launch-configuration-name my-lc-from-instance \
    --instance-id i-0123a456700123456 \
    --instance-type m5.large \
    --no-associate-public-ip-address \
    --placement-tenancy dedicated
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「EC2 インスタンスを使用して起動構成を作成する」を参照してください。

例 7: Amazon EBS ボリュームのブロックデバイスマッピングを使用して起動構成を作成する方法

この例では、デバイス名「/dev/sdh」とボリュームサイズが 20 の Amazon EBS gp3 ボリュームのブロックデバイスマッピングを使用して起動構成を作成します。

```
aws autoscaling create-launch-configuration \
    --launch-configuration-name my-lc \
    --image-id ami-04d5cc9b88example \
    --instance-type m5.large \
```

```
    --block-device-mappings '[{"DeviceName":"/dev/sdh","Ebs":
{"VolumeSize":20,"VolumeType":"gp3"}}]'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling API リファレンス」の「EBS」を参照してください。

JSON 形式のパラメータ値で引用符を囲む構文については、「AWS Command Line Interface ユーザーガイド」の「AWS CLI で文字列に引用符とリテラルを使用する」を参照してください。

例 8: インスタンスストアボリュームのブロックデバイスマッピングを使用して起動構成を作成する方法

この例では、デバイス名「/dev/sdc」のインスタンスストアボリュームとして ephemeral1 で起動構成を作成します。

```
aws autoscaling create-launch-configuration \
    --launch-configuration-name my-lc \
    --image-id ami-04d5cc9b88example \
    --instance-type m5.large \
    --block-device-mappings '[{"DeviceName":"/dev/sdc","VirtualName":"ephemeral1"}]'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling API リファレンス」の「BlockDeviceMapping」を参照してください。

JSON 形式のパラメータ値で引用符を囲む構文については、「AWS Command Line Interface ユーザーガイド」の「AWS CLI で文字列に引用符とリテラルを使用する」を参照してください。

例 9: 起動構成を作成し、起動時にブロックデバイスがアタッチされないようにする方法

この例では、AMI のブロックデバイスマッピング ( /dev/sdf など ) で指定されたブロックデバイスを抑制する起動構成を作成します。

```
aws autoscaling create-launch-configuration \
    --launch-configuration-name my-lc \
    --image-id ami-04d5cc9b88example \
    --instance-type m5.large \
    --block-device-mappings '[{"DeviceName":"/dev/sdf","NoDevice":""}]'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling API リファレンス」の「BlockDeviceMapping」を参照してください。

JSON 形式のパラメータ値で引用符を囲む構文については、「AWS Command Line Interface ユーザーガイド」の「AWS CLI で文字列に引用符とリテラルを使用する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateLaunchConfiguration」を参照してください。

### `create-or-update-tags`

次のコード例では、`create-or-update-tags` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Auto Scaling グループのタグを作成または変更する方法

この例では、指定された Auto Scaling グループに 2 つのタグを追加します。

```
aws autoscaling create-or-update-tags \
    --tags ResourceId=my-asg,ResourceType=auto-scaling-
group,Key=Role,Value=WebServer,PropagateAtLaunch=true ResourceId=my-
asg,ResourceType=auto-scaling-group,Key=Dept,Value=Research,PropagateAtLaunch=true
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Auto Scaling グループとインスタンスのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateOrUpdateTags」を参照してください。

### `delete-auto-scaling-group`

次のコード例では、`delete-auto-scaling-group` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 指定された Auto Scaling グループを削除する方法

この例では、指定された Auto Scaling グループを削除します。

```
aws autoscaling delete-auto-scaling-group \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Auto Scaling インフラストラクチャを削除する」を参照してください。

例 2: 指定された Auto Scaling グループを強制的に削除する方法

グループ内のインスタンスが終了するのを待たずに Auto Scaling グループを削除するには、`--force-delete` オプションを使用します。

```
aws autoscaling delete-auto-scaling-group \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --force-delete
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Auto Scaling インフラストラクチャを削除する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAutoScalingGroup」を参照してください。

### `delete-launch-configuration`

次のコード例では、`delete-launch-configuration` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

起動構成を削除する方法

この例では、指定された起動構成を削除します。

```
aws autoscaling delete-launch-configuration \
    --launch-configuration-name my-launch-config
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Auto Scaling インフラストラクチャを削除する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteLaunchConfiguration」を参照してください。

### delete-lifecycle-hook

次のコード例では、delete-lifecycle-hook を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ライフサイクルフックを削除する方法

指定されたライフサイクルフックを削除します。

```
aws autoscaling delete-lifecycle-hook \
    --lifecycle-hook-name my-lifecycle-hook \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteLifecycleHook」を参照してください。

### delete-notification-configuration

次のコード例では、delete-notification-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Auto Scaling 通知を削除する方法

この例では、指定された Auto Scaling グループから指定された通知を削除します。

```
aws autoscaling delete-notification-configuration \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-sns-topic
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「通知設定を削除する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteNotificationConfiguration」を参照してください。

### delete-policy

次のコード例では、delete-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スケーリングポリシーを削除する方法

この例では、指定されたスケーリングポリシーを削除します。

```
aws autoscaling delete-policy \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --policy-name alb1000-target-tracking-scaling-policy
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePolicy」を参照してください。

### delete-scheduled-action

次のコード例では、delete-scheduled-action を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Auto Scaling グループ用のスケジュール済みのアクションを削除する方法

この例では、指定された Auto Scaling グループから指定されたスケジュール済みの通知を削除します。

```
aws autoscaling delete-scheduled-action \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --scheduled-action-name my-scheduled-action
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteScheduledAction」を参照してください。

### delete-tags

次のコード例では、delete-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Auto Scaling グループからタグを削除する方法

この例では、指定された Auto Scaling グループから指定されたタグを削除します。

```
aws autoscaling delete-tags \
    --tags ResourceId=my-asg,ResourceType=auto-scaling-group,Key=Dept,Value=Research
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Auto Scaling グループとインスタンスのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteTags」を参照してください。

### delete-warm-pool

次のコード例では、delete-warm-pool を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ウォームプールを削除する方法

次の例では、指定された Auto Scaling グループのウォームプールを削除します。

```
aws autoscaling delete-warm-pool \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Warm pools for Amazon EC2 Auto Scaling」を参照してください。

例 2: ウォームプールを強制的に削除する方法

インスタンスが終了するのを待たずにウォームプールを削除するには、--force-delete オプションを使用します。

```
aws autoscaling delete-warm-pool \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --force-delete
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Warm pools for Amazon EC2 Auto Scaling」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteWarmPool」を参照してください。

### describe-account-limits

次のコード例では、describe-account-limits を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon EC2 Auto Scaling アカウントの制限を記述する方法

この例では、AWS アカウントの Amazon EC2 Auto Scaling の制限について記述します。

```
aws autoscaling describe-account-limits
```

出力:

```
{
    "NumberOfLaunchConfigurations": 5,
    "MaxNumberOfLaunchConfigurations": 100,
    "NumberOfAutoScalingGroups": 3,
    "MaxNumberOfAutoScalingGroups": 20
}
```

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Amazon EC2 Auto Scaling Service Quotas」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAccountLimits」を参照してください。

### describe-adjustment-types

次のコード例では、describe-adjustment-types を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能なスケーリング調整タイプを記述する方法

この例では、使用可能な調整タイプについて記述します。

```
aws autoscaling describe-adjustment-types
```

出力:

```
{
    "AdjustmentTypes": [
        {
            "AdjustmentType": "ChangeInCapacity"
        },
        {
            "AdjustmentType": "ExactCapacity"
        },
        {
            "AdjustmentType": "PercentChangeInCapacity"
        }
    ]
}
```

詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「スケーリング調整タイプ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAdjustmentTypes」を参照してください。

### describe-auto-scaling-groups

次のコード例では、describe-auto-scaling-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 指定された Auto Scaling グループを記述する方法

この例では、指定された Auto Scaling グループを記述します。

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \
    --auto-scaling-group-names my-asg
```

出力:

```
{
    "AutoScalingGroups": [
        {
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "AutoScalingGroupARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:autoScalingGroup:930d940e-891e-4781-
a11a-7b0acd480f03:autoScalingGroupName/my-asg",
            "LaunchTemplate": {
                "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
                "Version": "1",
                "LaunchTemplateId": "lt-1234567890abcde12"
            },
            "MinSize": 0,
            "MaxSize": 1,
            "DesiredCapacity": 1,
            "DefaultCooldown": 300,
            "AvailabilityZones": [
                "us-west-2a",
                "us-west-2b",
                "us-west-2c"
            ],
            "LoadBalancerNames": [],
            "TargetGroupARNs": [],
            "HealthCheckType": "EC2",
            "HealthCheckGracePeriod": 0,
            "Instances": [
                {
                    "InstanceId": "i-06905f55584de02da",
                    "InstanceType": "t2.micro",
                    "AvailabilityZone": "us-west-2a",
                    "HealthStatus": "Healthy",
                    "LifecycleState": "InService",
                    "ProtectedFromScaleIn": false,
                    "LaunchTemplate": {
                        "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
                        "Version": "1",
```

```
                        "LaunchTemplateId": "lt-1234567890abcde12"
                    }
                }
            ],
            "CreatedTime": "2023-10-28T02:39:22.152Z",
            "SuspendedProcesses": [],
            "VPCZoneIdentifier": "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782",
            "EnabledMetrics": [],
            "Tags": [],
            "TerminationPolicies": [
                "Default"
            ],
            "NewInstancesProtectedFromScaleIn": false,
            "ServiceLinkedRoleARN":"arn",
            "TrafficSources": []
        }
    ]
}
```

例 2: 指定された最初の 100 個の Auto Scaling グループを記述する方法

この例では、指定された複数の Auto Scaling グループを記述します。最大 100 個のグループ名を指定できます。

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \
    --max-items 100 \
    --auto-scaling-group-names "group1" "group2" "group3" "group4"
```

出力例については、例 1 を参照してください。

例 3: 指定されたリージョンの Auto Scaling グループを記述する方法

この例では、指定されたリージョンの Auto Scaling グループを最大 75 グループまで記述します。

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \
    --max-items 75 \
    --region us-east-1
```

出力例については、例 1 を参照してください。

例 4: 指定された数の Auto Scaling グループを記述する方法

特定の数の Auto Scaling グループを返すには、--max-items オプションを使用します。

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \
    --max-items 1
```

出力例については、例 1 を参照してください。

出力に NextToken フィールドが含まれている場合は、さらに多くのグループがあることを示しています。追加のグループを取得するには、次のように、以降の呼び出しで --starting-token オプションを使用してこのフィールドの値を使用します。

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \
    --starting-token Z3M3LMPEXAMPLE
```

出力例については、例 1 を参照してください。

例 5: 起動構成を使用している Auto Scaling グループを記述する方法

この例では、 --query オプションを使用して、起動構成を使用する Auto Scaling グループを記述します。

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \
    --query 'AutoScalingGroups[?LaunchConfigurationName!=`null`]'
```

出力:

```
[
    {
        "AutoScalingGroupName": "my-asg",
        "AutoScalingGroupARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:autoScalingGroup:930d940e-891e-4781-
a11a-7b0acd480f03:autoScalingGroupName/my-asg",
        "LaunchConfigurationName": "my-lc",
        "MinSize": 0,
        "MaxSize": 1,
        "DesiredCapacity": 1,
        "DefaultCooldown": 300,
        "AvailabilityZones": [
            "us-west-2a",
            "us-west-2b",
            "us-west-2c"
```

```
        ],
        "LoadBalancerNames": [],
        "TargetGroupARNs": [],
        "HealthCheckType": "EC2",
        "HealthCheckGracePeriod": 0,
        "Instances": [
            {
                "InstanceId": "i-088c57934a6449037",
                "InstanceType": "t2.micro",
                "AvailabilityZone": "us-west-2c",
                "HealthStatus": "Healthy",
                "LifecycleState": "InService",
                "LaunchConfigurationName": "my-lc",
                "ProtectedFromScaleIn": false
            }
        ],
        "CreatedTime": "2023-10-28T02:39:22.152Z",
        "SuspendedProcesses": [],
        "VPCZoneIdentifier": "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782",
        "EnabledMetrics": [],
        "Tags": [],
        "TerminationPolicies": [
            "Default"
        ],
        "NewInstancesProtectedFromScaleIn": false,
        "ServiceLinkedRoleARN":"arn",
        "TrafficSources": []
    }
]
```

詳細については、「AWS コマンドラインインターフェイスユーザーガイド」の「AWS CLI 出力のフィルタリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス：の「DescribeAutoScalingGroups」を参照してください。

### describe-auto-scaling-instances

次のコード例では、describe-auto-scaling-instances を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 1 つまたは複数のインスタンスを記述する方法

この例では、指定されたインスタンスを記述します。

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-instances \
    --instance-ids i-06905f55584de02da
```

出力:

```
{
    "AutoScalingInstances": [
        {
            "InstanceId": "i-06905f55584de02da",
            "InstanceType": "t2.micro",
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "AvailabilityZone": "us-west-2b",
            "LifecycleState": "InService",
            "HealthStatus": "HEALTHY",
            "ProtectedFromScaleIn": false,
            "LaunchTemplate": {
                "LaunchTemplateId": "lt-1234567890abcde12",
                "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
                "Version": "1"
            }
        }
    ]
}
```

例 2: 1 つまたは複数のインスタンスを記述する方法

この例では、--max-items オプションを使用して、この呼び出しで返されるインスタンスの数を指定します。

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-instances \
    --max-items 1
```

出力に NextToken フィールドが含まれている場合は、さらに多くのインスタンスがあることを示しています。追加のインスタンスを取得するには、次のように、以降の呼び出しで --starting-token オプションを使用してこのフィールドの値を使用します。

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-instances \
    --starting-token Z3M3LMPEXAMPLE
```

出力例については、例 1 を参照してください。

例 3: 起動構成を使用するインスタンスを記述する方法

この例では、 --query オプションを使用して、起動構成を使用するインスタンスを記述します。

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-instances \
    --query 'AutoScalingInstances[?LaunchConfigurationName!=`null`]'
```

出力:

```
[
    {
        "InstanceId": "i-088c57934a6449037",
        "InstanceType": "t2.micro",
        "AutoScalingGroupName": "my-asg",
        "AvailabilityZone": "us-west-2c",
        "LifecycleState": "InService",
        "HealthStatus": "HEALTHY",
        "LaunchConfigurationName": "my-lc",
        "ProtectedFromScaleIn": false
    }
]
```

詳細については、「AWS コマンドラインインターフェイスユーザーガイド」の「AWS CLI 出力のフィルタリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAutoScalingInstances」を参照してください。

### describe-auto-scaling-notification-types

次のコード例では、describe-auto-scaling-notification-types を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能な通知タイプを記述する方法

この例では、使用可能な通知タイプについて記述します。

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-notification-types
```

出力:

```
{
    "AutoScalingNotificationTypes": [
        "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH",
        "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH_ERROR",
        "autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE",
        "autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE_ERROR",
        "autoscaling:TEST_NOTIFICATION"
    ]
}
```

詳細については、『Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド』の「Auto Scaling グループのスケーリング時の Amazon SNS 通知の取得」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAutoScalingNotificationTypes」を参照してください。

### describe-instance-refreshes

次のコード例では、describe-instance-refreshes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスの更新を記述する方法

次の describe-instance-refreshes の例では、ステータスメッセージ (利用可能な場合) やステータス理由など、指定された Auto Scaling グループのすべてのインスタンス更新リクエストの記述を返します。

```
aws autoscaling describe-instance-refreshes \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

出力:

```
{
    "InstanceRefreshes": [
        {
            "InstanceRefreshId": "08b91cf7-8fa6-48af-b6a6-d227f40f1b9b",
```

```
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "Status": "InProgress",
            "StatusReason": "Waiting for instances to warm up before continuing. For
 example: 0e69cc3f05f825f4f is warming up.",
            "EndTime": "2023-03-23T16:42:55Z",
            "PercentageComplete": 0,
            "InstancesToUpdate": 0,
    "Preferences": {
                "MinHealthyPercentage": 100,
                "InstanceWarmup": 300,
                "CheckpointPercentages": [
                    50
                ],
                "CheckpointDelay": 3600,
                "SkipMatching": false,
                "AutoRollback": true,
                "ScaleInProtectedInstances": "Ignore",
                "StandbyInstances": "Ignore"
            }
        },
        {
            "InstanceRefreshId": "dd7728d0-5bc4-4575-96a3-1b2c52bf8bb1",
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "Status": "Successful",
            "EndTime": "2022-06-02T16:53:37Z",
            "PercentageComplete": 100,
            "InstancesToUpdate": 0,
    "Preferences": {
                "MinHealthyPercentage": 90,
                "InstanceWarmup": 300,
                "SkipMatching": true,
                "AutoRollback": true,
                "ScaleInProtectedInstances": "Ignore",
                "StandbyInstances": "Ignore"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「インスタンスの更新のステータスを確認」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeInstanceRefreshes」を参照してください。

### describe-launch-configurations

次のコード例では、describe-launch-configurations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 指定された起動構成を記述する方法

この例では、指定された起動構成について記述します。

```
aws autoscaling describe-launch-configurations \
    --launch-configuration-names my-launch-config
```

出力:

```
{
    "LaunchConfigurations": [
        {
            "LaunchConfigurationName": "my-launch-config",
            "LaunchConfigurationARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:launchConfiguration:98d3b196-4cf9-4e88-8ca1-8547c24ced8b:launchConfigura
my-launch-config",
            "ImageId": "ami-0528a5175983e7f28",
            "KeyName": "my-key-pair-uswest2",
            "SecurityGroups": [
                "sg-05eaec502fcdadc2e"
            ],
            "ClassicLinkVPCSecurityGroups": [],
            "UserData": "",
            "InstanceType": "t2.micro",
            "KernelId": "",
            "RamdiskId": "",
            "BlockDeviceMappings": [
                {
                    "DeviceName": "/dev/xvda",
                    "Ebs": {
                        "SnapshotId": "snap-06c1606ba5ca274b1",
                        "VolumeSize": 8,
                        "VolumeType": "gp2",
                        "DeleteOnTermination": true,
                        "Encrypted": false
                    }
                }
```

```
            ],
            "InstanceMonitoring": {
                "Enabled": true
            },
            "CreatedTime": "2020-10-28T02:39:22.321Z",
            "EbsOptimized": false,
            "AssociatePublicIpAddress": true,
            "MetadataOptions": {
                "HttpTokens": "required",
                "HttpPutResponseHopLimit": 1,
                "HttpEndpoint": "disabled"
            }
        }
    ]
}
```

例 2: 指定された数の起動構成を記述する方法

特定の数の起動構成を返すには、 `--max-items` オプションを使用します。

```
aws autoscaling describe-launch-configurations \
    --max-items 1
```

出力に NextToken フィールドが含まれている場合、起動構成がさらに増えます。追加の起動構成を取得するには、次のように、以降の呼び出しで `--starting-token` オプションを使用してこのフィールドの値を使用します。

```
aws autoscaling describe-launch-configurations \
    --starting-token Z3M3LMPEXAMPLE
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeLaunchConfigurations」を参照してください。

### describe-lifecycle-hook-types

次のコード例では、`describe-lifecycle-hook-types` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能なライフサイクルフックのタイプを記述します

この例では、使用可能なライフサイクルフックのタイプを記述します。

```
aws autoscaling describe-lifecycle-hook-types
```

出力:

```
{
    "LifecycleHookTypes": [
        "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING",
        "autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING"
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeLifecycleHookTypes」を参照してください。

### describe-lifecycle-hooks

次のコード例では、describe-lifecycle-hooks を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ライフサイクルフックを記述する方法

指定された Auto Scaling グループのライフサイクルフックを記述します。

```
aws autoscaling describe-lifecycle-hooks \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

出力:

```
{
    "LifecycleHooks": [
        {
            "GlobalTimeout": 3000,
            "HeartbeatTimeout": 30,
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "LifecycleHookName": "my-launch-hook",
            "DefaultResult": "ABANDON",
            "LifecycleTransition": "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING"
```

```
        },
        {
            "GlobalTimeout": 6000,
            "HeartbeatTimeout": 60,
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "LifecycleHookName": "my-termination-hook",
            "DefaultResult": "CONTINUE",
            "LifecycleTransition": "autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeLifecycleHooks」を参照してください。

### `describe-load-balancer-target-groups`

次のコード例では、`describe-load-balancer-target-groups` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Auto Scaling グループのロードバランサーターゲットグループを記述する方法

この例では、指定された Auto Scaling グループにアタッチされたロードバランサーターゲットグループを記述します。

```
aws autoscaling describe-load-balancer-target-groups \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

出力:

```
{
    "LoadBalancerTargetGroups": [
        {
            "LoadBalancerTargetGroupARN": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067",
            "State": "Added"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeLoadBalancerTargetGroups」を参照してください。

### describe-load-balancers

次のコード例では、describe-load-balancers を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Auto Scaling グループのClassic Load Balancerを記述する方法

指定された Auto Scaling グループの Classic Load Balancer を記述します。

```
aws autoscaling describe-load-balancers \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

出力:

```
{
    "LoadBalancers": [
        {
            "State": "Added",
            "LoadBalancerName": "my-load-balancer"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeLoadBalancers」を参照してください。

### describe-metric-collection-types

次のコード例では、describe-metric-collection-types を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能なメトリクスコレクションタイプを記述する方法

この例では、使用可能なメトリクスコレクションタイプについて記述します。

```
aws autoscaling describe-metric-collection-types
```

出力:

```
{
    "Metrics": [
        {
            "Metric": "GroupMinSize"
        },
        {
            "Metric": "GroupMaxSize"
        },
        {
            "Metric": "GroupDesiredCapacity"
        },
        {
            "Metric": "GroupInServiceInstances"
        },
        {
            "Metric": "GroupInServiceCapacity"
        },
        {
            "Metric": "GroupPendingInstances"
        },
        {
            "Metric": "GroupPendingCapacity"
        },
        {
            "Metric": "GroupTerminatingInstances"
        },
        {
            "Metric": "GroupTerminatingCapacity"
        },
        {
            "Metric": "GroupStandbyInstances"
        },
        {
            "Metric": "GroupStandbyCapacity"
        },
        {
            "Metric": "GroupTotalInstances"
        },
        {
            "Metric": "GroupTotalCapacity"
        }
    ],
```

```
    "Granularities": [
        {
            "Granularity": "1Minute"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Auto Scaling group metrics」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeMetricCollectionTypes」を参照してください。

### describe-notification-configurations

次のコード例では、describe-notification-configurations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 指定されたグループの通知構成を記述する方法

この例では、指定された Auto Scaling グループの通知構成を記述します。

```
aws autoscaling describe-notification-configurations \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

出力:

```
{
    "NotificationConfigurations": [
        {
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "NotificationType": "autoscaling:TEST_NOTIFICATION",
            "TopicARN": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-sns-topic-2"
        },
        {
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "NotificationType": "autoscaling:TEST_NOTIFICATION",
            "TopicARN": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-sns-topic"
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、『Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド』の「Auto Scaling グループのスケーリング時の Amazon SNS 通知の取得」を参照してください。

例 1: 指定された数の通知構成を記述する方法

特定の数の通知構成を返すには、 `max-items` パラメータを使用します。

```
aws autoscaling describe-notification-configurations \
    --auto-scaling-group-name my-auto-scaling-group \
    --max-items 1
```

出力:

```
{
    "NotificationConfigurations": [
        {
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "NotificationType": "autoscaling:TEST_NOTIFICATION",
            "TopicARN": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-sns-topic-2"
        },
        {
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "NotificationType": "autoscaling:TEST_NOTIFICATION",
            "TopicARN": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-sns-topic"
        }
    ]
}
```

出力に `NextToken` フィールドが含まれている場合、通知構成がさらに増えます。追加の通知構成を取得するには、次のように、以降の呼び出しで `starting-token` オプションを使用してこのフィールドの値を使用します。

```
aws autoscaling describe-notification-configurations \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --starting-token Z3M3LMPEXAMPLE
```

詳細については、『Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド』の「Auto Scaling グループのスケーリング時の Amazon SNS 通知の取得」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeNotificationConfigurations」を参照してください。

### describe-policies

次のコード例では、describe-policies を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 指定されたグループのスケーリングポリシーを記述する方法

この例では、指定された Auto Scaling グループのスケーリングポリシーを記述します。

```
aws autoscaling describe-policies \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

出力:

```
{
    "ScalingPolicies": [
        {
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "PolicyName": "alb1000-target-tracking-scaling-policy",
            "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scalingPolicy:3065d9c8-9969-4bec-
bb6a-3fbe5550fde6:autoScalingGroupName/my-asg:policyName/alb1000-target-tracking-
scaling-policy",
            "PolicyType": "TargetTrackingScaling",
            "StepAdjustments": [],
            "Alarms": [
                {
                    "AlarmName": "TargetTracking-my-asg-
AlarmHigh-924887a9-12d7-4e01-8686-6f844d13a196",
                    "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-
west-2:123456789012:alarm:TargetTracking-my-asg-
AlarmHigh-924887a9-12d7-4e01-8686-6f844d13a196"
                },
                {
                    "AlarmName": "TargetTracking-my-asg-AlarmLow-f96f899d-b8e7-4d09-
a010-c1aaa35da296",
                    "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-
west-2:123456789012:alarm:TargetTracking-my-asg-AlarmLow-f96f899d-b8e7-4d09-a010-
c1aaa35da296"
```

```
                }
            ],
            "TargetTrackingConfiguration": {
                "PredefinedMetricSpecification": {
                    "PredefinedMetricType": "ALBRequestCountPerTarget",
                    "ResourceLabel": "app/my-alb/778d41231b141a0f/targetgroup/my-
alb-target-group/943f017f100becff"
                },
                "TargetValue": 1000.0,
                "DisableScaleIn": false
            },
            "Enabled": true
        },
        {
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "PolicyName": "cpu40-target-tracking-scaling-policy",
            "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scalingPolicy:5fd26f71-39d4-4690-82a9-
b8515c45cdde:autoScalingGroupName/my-asg:policyName/cpu40-target-tracking-scaling-
policy",
            "PolicyType": "TargetTrackingScaling",
            "StepAdjustments": [],
            "Alarms": [
                {
                    "AlarmName": "TargetTracking-my-asg-
AlarmHigh-139f9789-37b9-42ad-bea5-b5b147d7f473",
                    "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-
west-2:123456789012:alarm:TargetTracking-my-asg-AlarmHigh-139f9789-37b9-42ad-bea5-
b5b147d7f473"
                },
                {
                    "AlarmName": "TargetTracking-my-asg-AlarmLow-bd681c67-
fc18-4c56-8468-fb8e413009c9",
                    "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-
west-2:123456789012:alarm:TargetTracking-my-asg-AlarmLow-bd681c67-fc18-4c56-8468-
fb8e413009c9"
                }
            ],
            "TargetTrackingConfiguration": {
                "PredefinedMetricSpecification": {
                    "PredefinedMetricType": "ASGAverageCPUUtilization"
                },
                "TargetValue": 40.0,
                "DisableScaleIn": false
```

```
            },
            "Enabled": true
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「ダイナミックスケーリング」を参照してください。

例 2: 指定された名前のスケーリングポリシーを記述する方法

特定のスケーリングポリシーを返すには、 `--policy-names` オプションを使用します。

```
aws autoscaling describe-policies \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --policy-names cpu40-target-tracking-scaling-policy
```

出力例については、例 1 を参照してください。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「ダイナミックスケーリングを参照してください。

例 3: スケーリングポリシーの数を記述する方法

特定の数のポリシーを返すには、`--max-items` オプションを使用します。

```
aws autoscaling describe-policies \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --max-items 1
```

出力例については、例 1 を参照してください。

出力に `NextToken` フィールドが含まれている場合は、後続の呼び出しで `--starting-token` オプションを使用してこのフィールドの値を使用し、追加のポリシーを取得します。

```
aws autoscaling describe-policies --auto-scaling-group-name my-asg --starting-
token Z3M3LMPEXAMPLE
```

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「ダイナミックスケーリングを参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribePolicies」を参照してください。

### describe-scaling-activities

次のコード例では、describe-scaling-activities を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 指定されたグループのスケーリングアクティビティを記述する方法

この例では、指定された Auto Scaling グループのスケーリングアクティビティを記述します。

```
aws autoscaling describe-scaling-activities \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

出力:

```
{
    "Activities": [
        {
            "ActivityId": "f9f2d65b-f1f2-43e7-b46d-d86756459699",
            "Description": "Launching a new EC2 instance: i-0d44425630326060f",
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "Cause": "At 2020-10-30T19:35:51Z a user request update of
 AutoScalingGroup constraints to min: 0, max: 16, desired: 16 changing the desired
 capacity from 0 to 16.  At 2020-10-30T19:36:07Z an instance was started in response
 to a difference between desired and actual capacity, increasing the capacity from 0
 to 16.",
            "StartTime": "2020-10-30T19:36:09.766Z",
            "EndTime": "2020-10-30T19:36:41Z",
            "StatusCode": "Successful",
            "Progress": 100,
            "Details": "{\"Subnet ID\":\"subnet-5ea0c127\",\"Availability Zone\":
\"us-west-2b\"}"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Verify a scaling activity for an Auto Scaling group」を参照してください。

例 2: 削除されたグループのスケーリングアクティビティを記述する方法

Auto Scaling グループが削除された後にスケーリングアクティビティを説明するには、--include-deleted-groups オプションを追加します。

```
aws autoscaling describe-scaling-activities \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --include-deleted-groups
```

出力:

```
{
    "Activities": [
        {
            "ActivityId": "e1f5de0e-f93e-1417-34ac-092a76fba220",
            "Description": "Launching a new EC2 instance.  Status Reason: Your Spot
 request price of 0.001 is lower than the minimum required Spot request fulfillment
 price of 0.0031. Launching EC2 instance failed.",
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "Cause": "At 2021-01-13T20:47:24Z a user request update of
 AutoScalingGroup constraints to min: 1, max: 5, desired: 3 changing the desired
 capacity from 0 to 3.  At 2021-01-13T20:47:27Z an instance was started in response
 to a difference between desired and actual capacity, increasing the capacity from 0
 to 3.",
            "StartTime": "2021-01-13T20:47:30.094Z",
            "EndTime": "2021-01-13T20:47:30Z",
            "StatusCode": "Failed",
            "StatusMessage": "Your Spot request price of 0.001 is lower than the
 minimum required Spot request fulfillment price of 0.0031. Launching EC2 instance
 failed.",
            "Progress": 100,
            "Details": "{\"Subnet ID\":\"subnet-5ea0c127\",\"Availability Zone\":
\"us-west-2b\"}",
            "AutoScalingGroupState": "Deleted",
            "AutoScalingGroupARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:autoScalingGroup:283179a2-
f3ce-423d-93f6-66bb518232f7:autoScalingGroupName/my-asg"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Amazon EC2 Auto Scaling をトラブルシューティングする」を参照してください。

例 3: 指定された数のスケーリングアクティビティを記述する方法

特定の数のアクティビティを返すには、`--max-items` オプションを使用します。

```
aws autoscaling describe-scaling-activities \
    --max-items 1
```

出力:

```
{
    "Activities": [
        {
            "ActivityId": "f9f2d65b-f1f2-43e7-b46d-d86756459699",
            "Description": "Launching a new EC2 instance: i-0d44425630326060f",
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "Cause": "At 2020-10-30T19:35:51Z a user request update of
 AutoScalingGroup constraints to min: 0, max: 16, desired: 16 changing the desired
 capacity from 0 to 16.  At 2020-10-30T19:36:07Z an instance was started in response
 to a difference between desired and actual capacity, increasing the capacity from 0
 to 16.",
            "StartTime": "2020-10-30T19:36:09.766Z",
            "EndTime": "2020-10-30T19:36:41Z",
            "StatusCode": "Successful",
            "Progress": 100,
            "Details": "{\"Subnet ID\":\"subnet-5ea0c127\",\"Availability Zone\":
\"us-west-2b\"}"
        }
    ]
}
```

出力に NextToken フィールドが含まれている場合は、さらに多くのアクティビティがあることを示しています。追加のアクティビティを取得するには、次のように、以降の呼び出しで --starting-token オプションを使用してこのフィールドの値を使用します。

```
aws autoscaling describe-scaling-activities \
    --starting-token Z3M3LMPEXAMPLE
```

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Verify a scaling activity for an Auto Scaling group」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeScalingActivities」を参照してください。

### describe-scaling-process-types

次のコード例では、describe-scaling-process-types を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能なプロセスタイプを記述する方法

この例では、使用可能なプロセスタイプを記述します。

```
aws autoscaling describe-scaling-process-types
```

出力:

```
{
    "Processes": [
        {
            "ProcessName": "AZRebalance"
        },
        {
            "ProcessName": "AddToLoadBalancer"
        },
        {
            "ProcessName": "AlarmNotification"
        },
        {
            "ProcessName": "HealthCheck"
        },
        {
            "ProcessName": "InstanceRefresh"
        },
        {
            "ProcessName": "Launch"
        },
        {
            "ProcessName": "ReplaceUnhealthy"
        },
        {
            "ProcessName": "ScheduledActions"
        },
        {
            "ProcessName": "Terminate"
        }
```

```
    ]
}
```

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「スケーリングプロセスの中断と再開」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeScalingProcessTypes」を参照してください。

### describe-scheduled-actions

次のコード例では、describe-scheduled-actions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: スケジュール済みのすべてのアクションを記述する方法

この例では、スケジュール済みのすべてのアクションを記述します。

```
aws autoscaling describe-scheduled-actions
```

出力:

```
{
    "ScheduledUpdateGroupActions": [
        {
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "ScheduledActionName": "my-recurring-action",
            "Recurrence": "30 0 1 1,6,12 *",
            "ScheduledActionARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scheduledUpdateGroupAction:8e86b655-b2e6-4410-8f29-
b4f094d6871c:autoScalingGroupName/my-asg:scheduledActionName/my-recurring-action",
            "StartTime": "2023-12-01T04:00:00Z",
            "Time": "2023-12-01T04:00:00Z",
            "MinSize": 1,
            "MaxSize": 6,
            "DesiredCapacity": 4,
            "TimeZone": "America/New_York"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Scheduled scaling ( スケジュールされたスケーリング )」を参照してください。

例 2: 指定されたグループのスケジュール済みのアクションを記述する方法

特定の Auto Scaling グループのスケジュール済みのアクションを説明するには、 `--auto-scaling-group-name` オプションを使用します。

```
aws autoscaling describe-scheduled-actions \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

出力:

```
{
    "ScheduledUpdateGroupActions": [
        {
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "ScheduledActionName": "my-recurring-action",
            "Recurrence": "30 0 1 1,6,12 *",
            "ScheduledActionARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scheduledUpdateGroupAction:8e86b655-b2e6-4410-8f29-
b4f094d6871c:autoScalingGroupName/my-asg:scheduledActionName/my-recurring-action",
            "StartTime": "2023-12-01T04:00:00Z",
            "Time": "2023-12-01T04:00:00Z",
            "MinSize": 1,
            "MaxSize": 6,
            "DesiredCapacity": 4,
            "TimeZone": "America/New_York"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Scheduled scaling ( スケジュールされたスケーリング )」を参照してください。

例 3: 指定されたスケジュール済みのアクションを記述する方法

特定のスケジュール済みのアクションを説明するには、`--scheduled-action-names` オプションを使用します。

```
aws autoscaling describe-scheduled-actions \
```

```
    --scheduled-action-names my-recurring-action
```

出力:

```
{
    "ScheduledUpdateGroupActions": [
        {
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "ScheduledActionName": "my-recurring-action",
            "Recurrence": "30 0 1 1,6,12 *",
            "ScheduledActionARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scheduledUpdateGroupAction:8e86b655-b2e6-4410-8f29-
b4f094d6871c:autoScalingGroupName/my-asg:scheduledActionName/my-recurring-action",
            "StartTime": "2023-12-01T04:00:00Z",
            "Time": "2023-12-01T04:00:00Z",
            "MinSize": 1,
            "MaxSize": 6,
            "DesiredCapacity": 4,
            "TimeZone": "America/New_York"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Scheduled scaling ( スケジュールされたスケーリング ) 」を参照してください。

例 4: 指定された開始時刻でスケジュール済みのアクションを記述する方法

特定の時間に開始されるスケジュール済みのアクションを説明するには、--start-time オプションを使用します。

```
aws autoscaling describe-scheduled-actions \
    --start-time "2023-12-01T04:00:00Z"
```

出力:

```
{
    "ScheduledUpdateGroupActions": [
        {
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "ScheduledActionName": "my-recurring-action",
            "Recurrence": "30 0 1 1,6,12 *",
```

```
            "ScheduledActionARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scheduledUpdateGroupAction:8e86b655-b2e6-4410-8f29-
b4f094d6871c:autoScalingGroupName/my-asg:scheduledActionName/my-recurring-action",
            "StartTime": "2023-12-01T04:00:00Z",
            "Time": "2023-12-01T04:00:00Z",
            "MinSize": 1,
            "MaxSize": 6,
            "DesiredCapacity": 4,
            "TimeZone": "America/New_York"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Scheduled scaling ( スケジュールされたスケーリング ) 」を参照してください。

例 5: 指定された時間に終了するスケジュール済みのアクションを記述する方法

特定の時間に終了するスケジュール済みのアクションを説明するには、--end-time オプションを使用します。

```
aws autoscaling describe-scheduled-actions \
    --end-time "2023-12-01T04:00:00Z"
```

出力:

```
{
    "ScheduledUpdateGroupActions": [
        {
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "ScheduledActionName": "my-recurring-action",
            "Recurrence": "30 0 1 1,6,12 *",
            "ScheduledActionARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scheduledUpdateGroupAction:8e86b655-b2e6-4410-8f29-
b4f094d6871c:autoScalingGroupName/my-asg:scheduledActionName/my-recurring-action",
            "StartTime": "2023-12-01T04:00:00Z",
            "Time": "2023-12-01T04:00:00Z",
            "MinSize": 1,
            "MaxSize": 6,
            "DesiredCapacity": 4,
            "TimeZone": "America/New_York"
        }
```

```
    ]
}
```

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Scheduled scaling ( スケジュールされたスケーリング ) 」を参照してください。

例 6: 指定された数のスケーリングアクティビティを記述する方法

特定の数のアクティビティを返すには、--max-items オプションを使用します。

```
aws autoscaling describe-scheduled-actions \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --max-items 1
```

出力:

```
{
    "ScheduledUpdateGroupActions": [
        {
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "ScheduledActionName": "my-recurring-action",
            "Recurrence": "30 0 1 1,6,12 *",
            "ScheduledActionARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scheduledUpdateGroupAction:8e86b655-b2e6-4410-8f29-
b4f094d6871c:autoScalingGroupName/my-asg:scheduledActionName/my-recurring-action",
            "StartTime": "2023-12-01T04:00:00Z",
            "Time": "2023-12-01T04:00:00Z",
            "MinSize": 1,
            "MaxSize": 6,
            "DesiredCapacity": 4,
            "TimeZone": "America/New_York"
        }
    ]
}
```

出力に NextToken フィールドが含まれている場合は、さらに多くのスケジュール済みのアクションがあることを示しています。追加のスケジュール済みのアクションを取得するには、次のように、以降の呼び出しで --starting-token オプションを使用してこのフィールドの値を使用します。

```
aws autoscaling describe-scheduled-actions \
```

```
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --starting-token Z3M3LMPEXAMPLE
```

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Scheduled scaling ( スケジュールされたスケーリング ) 」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeScheduledActions」を参照してください。

### describe-tags

次のコード例では、describe-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのタグを記述する方法

この例では、すべてのタグを記述します。

```
aws autoscaling describe-tags
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "ResourceType": "auto-scaling-group",
            "ResourceId": "my-asg",
            "PropagateAtLaunch": true,
            "Value": "Research",
            "Key": "Dept"
        },
        {
            "ResourceType": "auto-scaling-group",
            "ResourceId": "my-asg",
            "PropagateAtLaunch": true,
            "Value": "WebServer",
            "Key": "Role"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Auto Scaling グループとインスタンスのタグ付け」を参照してください。

例 2: 指定されたグループのタグを記述する方法

特定の Auto Scaling グループのタグを説明するには、`--filters` オプションを使用します。

```
aws autoscaling describe-tags --filters Name=auto-scaling-group,Values=my-asg
```

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Auto Scaling グループとインスタンスのタグ付け」を参照してください。

例 3: 指定された数のタグを記述する方法

特定の数のタグを返すには、`--max-items` オプションを使用します。

```
aws autoscaling describe-tags \
    --max-items 1
```

出力に `NextToken` フィールドが含まれている場合は、さらに多くのタグがあることを示しています。追加のタグを取得するには、次のように、以降の呼び出しで `--starting-token` オプションを使用してこのフィールドの値を使用します。

```
aws autoscaling describe-tags \
    --filters Name=auto-scaling-group,Values=my-asg \
    --starting-token Z3M3LMPEXAMPLE
```

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Auto Scaling グループとインスタンスのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTags」を参照してください。

### describe-termination-policy-types

次のコード例では、`describe-termination-policy-types` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能な終了ポリシータイプを記述する方法

この例では、使用可能な終了ポリシータイプを記述します。

```
aws autoscaling describe-termination-policy-types
```

出力:

```
{
    "TerminationPolicyTypes": [
        "AllocationStrategy",
        "ClosestToNextInstanceHour",
        "Default",
        "NewestInstance",
        "OldestInstance",
        "OldestLaunchConfiguration",
        "OldestLaunchTemplate"
    ]
}
```

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「スケールイン時にどの Auto Scaling インスタンスを終了するか設定する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTerminationPolicyTypes」を参照してください。

### describe-warm-pool

次のコード例では、describe-warm-pool を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ウォームプールを記述する方法

この例では、指定された Auto Scaling グループのウォームプールを記述します。

```
aws autoscaling describe-warm-pool \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

出力:

```
{
    "WarmPoolConfiguration": {
        "MinSize": 2,
```

```
        "PoolState": "Stopped"
    },
    "Instances": [
        {
            "InstanceId": "i-070a5bbc7e7f40dc5",
            "InstanceType": "t2.micro",
            "AvailabilityZone": "us-west-2c",
            "LifecycleState": "Warmed:Pending",
            "HealthStatus": "Healthy",
            "LaunchTemplate": {
                "LaunchTemplateId": "lt-00a731f6e9fa48610",
                "LaunchTemplateName": "my-template-for-auto-scaling",
                "Version": "6"
            }
        },
        {
            "InstanceId": "i-0b52f061814d3bd2d",
            "InstanceType": "t2.micro",
            "AvailabilityZone": "us-west-2b",
            "LifecycleState": "Warmed:Pending",
            "HealthStatus": "Healthy",
            "LaunchTemplate": {
                "LaunchTemplateId": "lt-00a731f6e9fa48610",
                "LaunchTemplateName": "my-template-for-auto-scaling",
                "Version": "6"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Warm pools for Amazon EC2 Auto Scaling」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeWarmPool」を参照してください。

### `detach-instances`

次のコード例では、`detach-instances` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Auto Scaling グループからインスタンスをデタッチする方法

この例では、指定されたインスタンスを指定された Auto Scaling グループからデタッチします。

```
aws autoscaling detach-instances \
    --instance-ids i-030017cfa84b20135 \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --should-decrement-desired-capacity
```

出力:

```
{
    "Activities": [
        {
            "ActivityId": "5091cb52-547a-47ce-a236-c9ccbc2cb2c9",
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "Description": "Detaching EC2 instance: i-030017cfa84b20135",
            "Cause": "At 2020-10-31T17:35:04Z instance i-030017cfa84b20135 was
 detached in response to a user request, shrinking the capacity from 2 to 1.",
            "StartTime": "2020-04-12T15:02:16.179Z",
            "StatusCode": "InProgress",
            "Progress": 50,
            "Details": "{\"Subnet ID\":\"subnet-6194ea3b\",\"Availability Zone\":
\"us-west-2c\"}"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DetachInstances」を参照してください。

### detach-load-balancer-target-groups

次のコード例では、detach-load-balancer-target-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Auto Scaling グループからロードバランサーのターゲットグループをデタッチする方法

この例では、指定されたロードバランサーのターゲットグループを指定された Auto Scaling グループからデタッチします。

```
aws autoscaling detach-load-balancer-target-groups \
```

```
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --target-group-arns arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Auto Scaling グループへのロードバランサーのアタッチ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DetachLoadBalancerTargetGroups」を参照してください。

### `detach-load-balancers`

次のコード例では、`detach-load-balancers` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Auto Scaling グループから Classic Load Balancer をデタッチする方法

この例では、指定された Classic Load Balancer を指定された Auto Scaling グループからデタッチします。

```
aws autoscaling detach-load-balancers \
    --load-balancer-names my-load-balancer \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Auto Scaling グループへのロードバランサーのアタッチ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DetachLoadBalancers」を参照してください。

### `disable-metrics-collection`

次のコード例では、`disable-metrics-collection` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Auto Scaling グループのメトリクス収集を無効にする方法

この例では、指定された Auto Scaling グループの GroupDesiredCapacity メトリクスの収集を無効にします。

```
aws autoscaling disable-metrics-collection \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --metrics GroupDesiredCapacity
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Auto Scaling グループとインスタンスの CloudWatch メトリクスのモニタリング」をご参照ください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisableMetricsCollection」を参照してください。

### enable-metrics-collection

次のコード例では、enable-metrics-collection を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Auto Scaling グループのメトリクス収集を有効にする方法

この例では、指定された Auto Scaling グループのデータの収集を有効にします。

```
aws autoscaling enable-metrics-collection \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --granularity "1Minute"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Auto Scaling グループとインスタンスの CloudWatch メトリクスのモニタリング」をご参照ください。

例 2: Auto Scaling グループの指定されたメトリックスのデータを収集する方法

特定のメトリックスのデータを収集するには、--metrics オプションを使用します。

```
aws autoscaling enable-metrics-collection \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
```

```
    --metrics GroupDesiredCapacity --granularity "1Minute"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Auto Scaling グループとインスタンスの CloudWatch メトリクスのモニタリング」をご参照ください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EnableMetricsCollection」を参照してください。

### enter-standby

次のコード例では、enter-standby を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスをスタンバイモードに移行する方法

この例では、指定されたインスタンスをスタンバイモードにします。これは、現在稼働中のインスタンスの更新またはトラブルシューティングに役立ちます。

```
aws autoscaling enter-standby \
    --instance-ids i-061c63c5eb45f0416 \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --should-decrement-desired-capacity
```

出力:

```
{
    "Activities": [
        {
            "ActivityId": "ffa056b4-6ed3-41ba-ae7c-249dfae6eba1",
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "Description": "Moving EC2 instance to Standby: i-061c63c5eb45f0416",
            "Cause": "At 2020-10-31T20:31:00Z instance i-061c63c5eb45f0416 was moved
 to standby in response to a user request, shrinking the capacity from 1 to 0.",
            "StartTime": "2020-10-31T20:31:00.949Z",
            "StatusCode": "InProgress",
            "Progress": 50,
            "Details": "{\"Subnet ID\":\"subnet-6194ea3b\",\"Availability Zone\":
\"us-west-2c\"}"
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Amazon EC2 Auto Scaling インスタンスのライフサイクル」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EnterStandby」を参照してください。

### execute-policy

次のコード例では、execute-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スケーリングポリシーを実行する方法

この例では、指定された Auto Scaling グループに「my-step-scale-out-policy」という名前のスケーリングポリシーを実行します。

```
aws autoscaling execute-policy \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --policy-name  my-step-scale-out-policy \
    --metric-value 95 \
    --breach-threshold 80
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「ステップとシンプルなスケーリングポリシー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ExecutePolicy」を参照してください。

### exit-standby

次のコード例では、exit-standby を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスをスタンバイモードから移動する方法

指定されたインスタンスのスタンバイモードを解除します。

```
aws autoscaling exit-standby \
    --instance-ids i-061c63c5eb45f0416 \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

出力:

```
{
    "Activities": [
        {
            "ActivityId": "142928e1-a2dc-453a-9b24-b85ad6735928",
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "Description": "Moving EC2 instance out of Standby:
 i-061c63c5eb45f0416",
            "Cause": "At 2020-10-31T20:32:50Z instance i-061c63c5eb45f0416 was moved
 out of standby in response to a user request, increasing the capacity from 0 to
 1.",
            "StartTime": "2020-10-31T20:32:50.222Z",
            "StatusCode": "PreInService",
            "Progress": 30,
            "Details": "{\"Subnet ID\":\"subnet-6194ea3b\",\"Availability Zone\":
\"us-west-2c\"}"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Auto Scaling グループからの一時的なインスタンスの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ExitStandby」を参照してください。

### put-lifecycle-hook

次のコード例では、put-lifecycle-hook を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ライフサイクルフックを作成する方法

この例では、新しく起動した任意のインスタンスで呼び出すライフサイクルフックを作成します。タイムアウトは 4800 秒です。これは、ユーザーデータスクリプトが終了するまでインスタ

ンスを待機状態に保つ場合や、EventBridge を使用して AWS Lambda 関数を呼び出す場合に便利です。

```
aws autoscaling put-lifecycle-hook \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --lifecycle-hook-name my-launch-hook \
    --lifecycle-transition autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING \
    --heartbeat-timeout 4800
```

このコマンドでは何も出力されません。同じ名前のライフサイクルフックがすでに存在する場合、新しいライフサイクルフックによって上書きされます。

詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「Amazon EC2 Auto Scaling ライフサイクルフック」を参照してください。

例 2: Amazon SNS の E メールメッセージを送信してインスタンスの状態遷移を通知する方法

この例では、インスタンスの起動時に通知を受信するために使用する Amazon SNS トピックと IAM ロールを含むライフサイクルフックを作成します。

```
aws autoscaling put-lifecycle-hook \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --lifecycle-hook-name my-launch-hook \
    --lifecycle-transition autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING \
    --notification-target-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-sns-topic \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/my-auto-scaling-role
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「Amazon EC2 Auto Scaling ライフサイクルフック」を参照してください。

例 3: Amazon SQS キューにメッセージを公開する方法

この例では、メタデータを含むメッセージを指定された Amazon SQS キューに発行するライフサイクルフックを作成します。

```
aws autoscaling put-lifecycle-hook \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --lifecycle-hook-name my-launch-hook \
    --lifecycle-transition autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING \
```

```
    --notification-target-arn arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:my-sqs-queue \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/my-notification-role \
    --notification-metadata "SQS message metadata"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「Amazon EC2 Auto Scaling ライフサイクルフック」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutLifecycleHook」を参照してください。

### put-notification-configuration

次のコード例では、put-notification-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

通知を追加する方法

この例では、指定された Auto Scaling グループに指定された通知を追加します。

```
aws autoscaling put-notification-configuration \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-sns-topic \
    --notification-type autoscaling:TEST_NOTIFICATION
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、『Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド』の「Auto Scaling グループのスケーリング時の Amazon SNS 通知の取得」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutNotificationConfiguration」を参照してください。

### put-scaling-policy

次のコード例では、put-scaling-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ターゲット追跡スケーリングポリシーを Auto Scaling グループを追加する方法

次の put-scaling-policy 例では、指定された Auto Scaling グループにターゲットトラッキングスケーリングポリシーを適用します。出力には、自動的に作成された 2 つの CloudWatch アラームの ARN と名前が含まれます。同じ名前のスケーリングポリシーが既に存在する場合は、新しいスケーリングポリシーで上書きされます。

```
aws autoscaling put-scaling-policy --auto-scaling-group-name my-asg \
  --policy-name alb1000-target-tracking-scaling-policy \
  --policy-type TargetTrackingScaling \
  --target-tracking-configuration file://config.json
```

config.json の内容:

```
{
     "TargetValue": 1000.0,
     "PredefinedMetricSpecification": {
          "PredefinedMetricType": "ALBRequestCountPerTarget",
          "ResourceLabel": "app/my-alb/778d41231b141a0f/targetgroup/my-alb-target-
group/943f017f100becff"
     }
}
```

出力:

```
{
     "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:region:account-id:scalingPolicy:228f02c2-
c665-4bfd-aaac-8b04080bea3c:autoScalingGroupName/my-asg:policyName/alb1000-target-
tracking-scaling-policy",
     "Alarms": [
         {
             "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:region:account-id:alarm:TargetTracking-
my-asg-AlarmHigh-fc0e4183-23ac-497e-9992-691c9980c38e",
             "AlarmName": "TargetTracking-my-asg-AlarmHigh-
fc0e4183-23ac-497e-9992-691c9980c38e"
         },
         {
             "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:region:account-id:alarm:TargetTracking-
my-asg-AlarmLow-61a39305-ed0c-47af-bd9e-471a352ee1a2",
             "AlarmName": "TargetTracking-my-asg-AlarmLow-61a39305-ed0c-47af-
bd9e-471a352ee1a2"
         }
     ]
```

```
}
```

その他の例については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「AWS コマンドラインインターフェイス(AWS CLI) のスケーリングポリシーの例」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutScalingPolicy」を参照してください。

### put-scheduled-update-group-action

次のコード例では、put-scheduled-update-group-action を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: スケジュール済みのアクションを Auto Scaling グループに追加する方法

この例では、指定された Auto Scaling グループから指定されたスケジュール済みの通知を追加します。

```
aws autoscaling put-scheduled-update-group-action \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --scheduled-action-name my-scheduled-action \
    --start-time "2023-05-12T08:00:00Z" \
    --min-size 2 \
    --max-size 6 \
    --desired-capacity 4
```

このコマンドでは何も出力されません。同じ名前のスケジュールされたアクションが既に存在する場合、新しいスケジュールされたアクションで上書きされます。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「スケジュールされたスケーリング」を参照してください。

例 2: 定期的なスケジュールを指定する方法

この例では、毎年 1 月、6 月、12 月の 1 日の 00:30 に実行する定期スケジュールでスケーリングするスケジュール済みのアクションを作成します。

```
aws autoscaling put-scheduled-update-group-action \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --scheduled-action-name my-recurring-action \
    --recurrence "30 0 1 1,6,12 *" \
```

```
    --min-size 2 \
    --max-size 6 \
    --desired-capacity 4
```

このコマンドでは何も出力されません。同じ名前のスケジュールされたアクションが既に存在する場合、新しいスケジュールされたアクションで上書きされます。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「スケジュールされたスケーリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutScheduledUpdateGroupAction」を参照してください。

### put-warm-pool

次のコード例では、put-warm-pool を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ウォームプールを作成する方法

次の例では、特定の Auto Scaling グループのウォームプールを作成します。

```
aws autoscaling put-warm-pool \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --min-size 2
```

このコマンドでは何も出力されません。ウォームプールが既に存在する場合は、更新されます。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Warm pools for Amazon EC2 Auto Scaling」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutWarmPool」を参照してください。

### record-lifecycle-action-heartbeat

次のコード例では、record-lifecycle-action-heartbeat を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ライフサイクルアクションハートビートを記録する方法

この例では、ライフサイクルアクションのハートビートを記録して、インスタンスを保留状態に保ちます。

```
aws autoscaling record-lifecycle-action-heartbeat \
    --lifecycle-hook-name my-launch-hook \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --lifecycle-action-token bcd2f1b8-9a78-44d3-8a7a-4dd07d7cf635
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「Amazon EC2 Auto Scaling ライフサイクルフック」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RecordLifecycleActionHeartbeat」を参照してください。

### `resume-processes`

次のコード例では、`resume-processes` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

停止されたプロセスを再開する方法

この例では、指定された Auto Scaling グループの指定された一時停止スケーリングプロセスを再開します。

```
aws autoscaling resume-processes \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --scaling-processes AlarmNotification
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「スケーリングプロセスの中断と再開」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ResumeProcesses」を参照してください。

### `rollback-instance-refresh`

次のコード例では、`rollback-instance-refresh` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスの更新をロールバックする方法

次の `rollback-instance-refresh` 例では、指定された Auto Scaling グループの進行中のインスタンスの更新をロールバックします。

```
aws autoscaling rollback-instance-refresh \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

出力:

```
{
    "InstanceRefreshId": "08b91cf7-8fa6-48af-b6a6-d227f40f1b9b"
}
```

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Undo changes with a rollback」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RollbackInstanceRefresh」を参照してください。

### `set-desired-capacity`

次のコード例では、`set-desired-capacity` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Auto Scaling グループに希望する容量を設定する方法

この例では、指定された Auto Scaling グループの希望する容量を設定します。

```
aws autoscaling set-desired-capacity \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --desired-capacity 2 \
    --honor-cooldown
```

正常に完了すると、このコマンドはプロンプトに戻ります。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetDesiredCapacity」を参照してください。

### set-instance-health

次のコード例では、set-instance-health を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスのヘルスステータスをチェックする方法

指定されたインスタンスのヘルスステータスを Unhealthy に設定します。

```
aws autoscaling set-instance-health \
    --instance-id i-061c63c5eb45f0416 \
    --health-status Unhealthy
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetInstanceHealth」を参照してください。

### set-instance-protection

次のコード例では、set-instance-protection を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: インスタンスに対するインスタンスの保護設定を変更する方法

この例では、指定されたインスタンスのインスタンス保護を有効にします。

```
aws autoscaling set-instance-protection \
    --instance-ids i-061c63c5eb45f0416 \
    --auto-scaling-group-name my-asg --protected-from-scale-in
```

このコマンドでは何も出力されません。

例 2: インスタンスに対するインスタンスの保護設定を無効にする方法

この例では、指定されたインスタンスのインスタンス保護を無効にします。

```
aws autoscaling set-instance-protection \
    --instance-ids i-061c63c5eb45f0416 \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --no-protected-from-scale-in
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetInstanceProtection」を参照してください。

### start-instance-refresh

次のコード例では、start-instance-refresh を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: コマンドラインパラメータを使用してインスタンスの更新を開始する方法

次の start-instance-refresh 例では、コマンドライン引数を使用してインスタンスの更新を開始します。オプションの preferences パラメータは、60 秒の InstanceWarmup と 50 パーセント MinHealthyPercentage を指定します。

```
aws autoscaling start-instance-refresh \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --preferences '{"InstanceWarmup": 60, "MinHealthyPercentage": 50}'
```

出力:

```
{
    "InstanceRefreshId": "08b91cf7-8fa6-48af-b6a6-d227f40f1b9b"
}
```

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「インスタンスの更新を開始」を参照してください。

例 2: JSON ファイルを使用してインスタンスの更新を開始する方法

次の start-instance-refresh 例では、JSON ファイルを使用してインスタンスの更新を開始します。次の例に示すように、Auto Scaling グループを指定し、JSON ファイルで必要な各種構成を定義できます。

```
aws autoscaling start-instance-refresh \
    --cli-input-json file://config.json
```

config.json の内容:

```
{
    "AutoScalingGroupName": "my-asg",
    "DesiredConfiguration": {
        "LaunchTemplate": {
            "LaunchTemplateId": "lt-068f72b729example",
            "Version": "$Default"
        }
    },
    "Preferences": {
        "InstanceWarmup": 60,
        "MinHealthyPercentage": 50,
        "AutoRollback": true,
        "ScaleInProtectedInstances": Ignore,
        "StandbyInstances": Terminate
    }
}
```

出力:

```
{
    "InstanceRefreshId": "08b91cf7-8fa6-48af-b6a6-d227f40f1b9b"
}
```

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「インスタンスの更新を開始」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartInstanceRefresh」を参照してください。

### suspend-processes

次のコード例では、suspend-processes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Auto Scaling プロセスを一時停止する方法

この例では、指定された Auto Scaling グループの指定されたスケーリングプロセスを一時停止します。

```
aws autoscaling suspend-processes \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
```

```
    --scaling-processes AlarmNotification
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「スケーリングプロセスの中断と再開」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SuspendProcesses」を参照してください。

### terminate-instance-in-auto-scaling-group

次のコード例では、terminate-instance-in-auto-scaling-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Auto Scaling グループのインスタンスを終了する方法

この例では、グループのサイズを更新せずに、指定された Auto Scaling グループの指定されたインスタンスを終了します。指定されたインスタンスが終了した後、Amazon EC2 Auto Scaling は代替インスタンスを起動します。

```
aws autoscaling terminate-instance-in-auto-scaling-group \
    --instance-id i-061c63c5eb45f0416 \
    --no-should-decrement-desired-capacity
```

出力:

```
{
    "Activities": [
        {
            "ActivityId": "8c35d601-793c-400c-fcd0-f64a27530df7",
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "Description": "Terminating EC2 instance: i-061c63c5eb45f0416",
            "Cause": "",
            "StartTime": "2020-10-31T20:34:25.680Z",
            "StatusCode": "InProgress",
            "Progress": 0,
            "Details": "{\"Subnet ID\":\"subnet-6194ea3b\",\"Availability Zone\":
\"us-west-2c\"}"
        }
```

```
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TerminateInstanceInAutoScalingGroup」を参照してください。

### update-auto-scaling-group

次のコード例では、update-auto-scaling-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Auto Scaling グループのサイズ制限を更新する方法

この例では、最小サイズが 2、最大サイズが 10 で、指定された Auto Scaling グループを更新します。

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --min-size 2 \
    --max-size 10
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Auto Scaling グループにキャパシティの制限を設定する」を参照してください。

例 2: Elastic Load Balancing ヘルスチェックを追加し、使用するアベイラビリティーゾーンとサブネットを指定する方法

この例では、指定された Auto Scaling グループを更新して、Elastic Load Balancing のヘルスチェックを追加します。またこのコマンドは、複数のアベイラビリティーゾーンのサブネット ID のリストを使用して、--vpc-zone-identifier の値も更新します。

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --health-check-type ELB \
    --health-check-grace-period 600 \
    --vpc-zone-identifier "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Elastic Load Balancing を使用して Auto Scaling グループ内のインスタンス全体にトラフィックを分散させる」を参照してください。

例 3: プレイスメントグループと終了ポリシーを更新する方法

この例では、プレイスメントグループと終了ポリシーを更新します。

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --placement-group my-placement-group \
    --termination-policies "OldestInstance"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Auto Scaling groups」を参照してください。

例 4: 起動テンプレートの最新バージョンを使用する方法

この例では、最新の起動テンプレートバージョンを使用するように、指定された Auto Scaling グループを更新します。

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --launch-template LaunchTemplateId=lt-1234567890abcde12,Version='$Latest'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「起動テンプレート」を参照してください。

例 5: 特定のバージョンの起動テンプレートを使用する方法

この例では、最新バージョンやデフォルトバージョンではなく、指定された起動テンプレートのバージョンを使用するように、指定された Auto Scaling グループを更新します。

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --launch-template LaunchTemplateName=my-template-for-auto-scaling,Version='2'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「起動テンプレート」を参照してください。

例 6: 混合インスタンスポリシーを定義し、容量のリバランスを有効にする方法

この例では、指定された Auto Scaling グループを更新して、混合インスタンスポリシーを使用し、容量のリバランスを有効にします。この構造により、スポット容量とオンデマンド容量でグループを指定し、アーキテクチャごとに異なる起動テンプレートを使用できます。

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group \
    --cli-input-json file://~/config.json
```

config.json の内容:

```
{
    "AutoScalingGroupName": "my-asg",
    "CapacityRebalance": true,
    "MixedInstancesPolicy": {
        "LaunchTemplate": {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateName": "my-launch-template-for-x86",
                "Version": "$Latest"
            },
            "Overrides": [
                {
                    "InstanceType": "c6g.large",
                    "LaunchTemplateSpecification": {
                        "LaunchTemplateName": "my-launch-template-for-arm",
                        "Version": "$Latest"
                    }
                },
                {
                    "InstanceType": "c5.large"
                },
                {
                    "InstanceType": "c5a.large"
                }
            ]
        },
        "InstancesDistribution": {
            "OnDemandPercentageAboveBaseCapacity": 50,
```

```
            "SpotAllocationStrategy": "capacity-optimized"
        }
    }
}
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「複数のインスタンスタイプと購入オプションを使用する Auto Scaling グループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateAutoScalingGroup」を参照してください。

## AWS CLI を使用した自動スケーリングプランの例

次のコード例では、自動スケーリングプランで AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `create-scaling-plan`

次の例では、`create-scaling-plan` を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

スケーリングプランを作成する方法

次の `create-scaling-plan` の例では、既に作成された JSON ファイル (config.json という名前) を使用して「`my-scaling-plan`」という名前のスケーリングプランを作成します。スケーリングプランの構造には、「`my-asg`」という名前の自動スケーリンググループのスケーリング

命令が含まれています。TagFilters プロパティをアプリケーションソースとして指定し、予測スケーリングと動的スケーリングを有効にします。

```
aws autoscaling-plans create-scaling-plan \
    --scaling-plan-name my-scaling-plan \
    --cli-input-json file://~/config.json
```

config.json ファイルの内容。

```
{
    "ApplicationSource": {
        "TagFilters": [
            {
                "Key": "purpose",
                "Values": [
                    "my-application"
                ]
            }
        ]
    },
    "ScalingInstructions": [
        {
            "ServiceNamespace": "autoscaling",
            "ResourceId": "autoScalingGroup/my-asg",
            "ScalableDimension": "autoscaling:autoScalingGroup:DesiredCapacity",
            "ScheduledActionBufferTime": 300,
            "PredictiveScalingMaxCapacityBehavior":
 "SetForecastCapacityToMaxCapacity",
            "PredictiveScalingMode": "ForecastAndScale",
            "PredefinedLoadMetricSpecification": {
                "PredefinedLoadMetricType": "ASGTotalCPUUtilization"
            },
            "ScalingPolicyUpdateBehavior": "ReplaceExternalPolicies",
            "MinCapacity": 1,
            "MaxCapacity": 4,
            "TargetTrackingConfigurations": [
                {
                    "PredefinedScalingMetricSpecification": {
                        "PredefinedScalingMetricType": "ASGAverageCPUUtilization"
                    },
                    "TargetValue": 50
                }
            ]
```

```
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
"ScalingPlanVersion": 1
}
```

詳細については、「AWS自動スケーリングユーザーガイド」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateScalingPlan」を参照してください。

### delete-scaling-plan

次の例では、delete-scaling-plan を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

スケーリングプランを削除する方法

次の delete-scaling-plan の例では、指定されたスケーリングプランを削除します。

```
aws autoscaling-plans delete-scaling-plan \
    --scaling-plan-name my-scaling-plan \
    --scaling-plan-version 1
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS自動スケーリングユーザーガイド」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteScalingPlan」を参照してください。

### describe-scaling-plan-resources

次の例では、describe-scaling-plan-resources を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

スケーリングプランのスケーラブルリソースを記述する方法

次の describe-scaling-plan-resources の例では、指定されたスケーリングプランに関連付けられている単一のスケーラブルリソース (自動スケーリンググループ) の詳細を表示します。

```
aws autoscaling-plans describe-scaling-plan-resources \
    --scaling-plan-name my-scaling-plan \
    --scaling-plan-version 1
```

出力:

```
{
    "ScalingPlanResources": [
        {
            "ScalableDimension": "autoscaling:autoScalingGroup:DesiredCapacity",
            "ScalingPlanVersion": 1,
            "ResourceId": "autoScalingGroup/my-asg",
            "ScalingStatusCode": "Active",
            "ScalingStatusMessage": "Target tracking scaling policies have been
 applied to the resource.",
            "ScalingPolicies": [
                {
                    "PolicyName": "AutoScaling-my-asg-b1ab65ae-4be3-4634-bd64-
c7471662b251",
                    "PolicyType": "TargetTrackingScaling",
                    "TargetTrackingConfiguration": {
                        "PredefinedScalingMetricSpecification": {
                            "PredefinedScalingMetricType":
 "ALBRequestCountPerTarget",
                            "ResourceLabel": "app/my-alb/f37c06a68c1748aa/
targetgroup/my-target-group/6d4ea56ca2d6a18d"
                        },
                        "TargetValue": 40.0
                    }
                }
            ],
            "ServiceNamespace": "autoscaling",
            "ScalingPlanName": "my-scaling-plan"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS自動スケーリングユーザーガイド」の「AWS 自動スケーリングとは」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeScalingPlanResources」を参照してください。

### describe-scaling-plans

次の例では、describe-scaling-plans を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

スケーリングプランを記述する方法

次の describe-scaling-plans の例では、指定されたスケーリングプランの詳細を表示します。

```
aws autoscaling-plans describe-scaling-plans \
    --scaling-plan-names scaling-plan-with-asg-and-ddb
```

出力:

```
{
    "ScalingPlans": [
        {
            "LastMutatingRequestTime": 1565388443.963,
            "ScalingPlanVersion": 1,
            "CreationTime": 1565388443.963,
            "ScalingInstructions": [
                {
                    "ScalingPolicyUpdateBehavior": "ReplaceExternalPolicies",
                    "ScalableDimension":
 "autoscaling:autoScalingGroup:DesiredCapacity",
                    "TargetTrackingConfigurations": [
                        {
                            "PredefinedScalingMetricSpecification": {
                                "PredefinedScalingMetricType":
 "ASGAverageCPUUtilization"
                            },
                            "TargetValue": 50.0,
                            "EstimatedInstanceWarmup": 300,
                            "DisableScaleIn": false
                        }
                    ],
                    "ResourceId": "autoScalingGroup/my-asg",
```

```
                    "DisableDynamicScaling": false,
                    "MinCapacity": 1,
                    "ServiceNamespace": "autoscaling",
                    "MaxCapacity": 10
                },
                {
                    "ScalingPolicyUpdateBehavior": "ReplaceExternalPolicies",
                    "ScalableDimension": "dynamodb:table:ReadCapacityUnits",
                    "TargetTrackingConfigurations": [
                        {
                            "PredefinedScalingMetricSpecification": {
                                "PredefinedScalingMetricType":
"DynamoDBReadCapacityUtilization"
                            },
                            "TargetValue": 50.0,
                            "ScaleInCooldown": 60,
                            "DisableScaleIn": false,
                            "ScaleOutCooldown": 60
                        }
                    ],
                    "ResourceId": "table/my-table",
                    "DisableDynamicScaling": false,
                    "MinCapacity": 5,
                    "ServiceNamespace": "dynamodb",
                    "MaxCapacity": 10000
                },
                {
                    "ScalingPolicyUpdateBehavior": "ReplaceExternalPolicies",
                    "ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
                    "TargetTrackingConfigurations": [
                        {
                            "PredefinedScalingMetricSpecification": {
                                "PredefinedScalingMetricType":
"DynamoDBWriteCapacityUtilization"
                            },
                            "TargetValue": 50.0,
                            "ScaleInCooldown": 60,
                            "DisableScaleIn": false,
                            "ScaleOutCooldown": 60
                        }
                    ],
                    "ResourceId": "table/my-table",
                    "DisableDynamicScaling": false,
                    "MinCapacity": 5,
```

```
                    "ServiceNamespace": "dynamodb",
                    "MaxCapacity": 10000
                }
            ],
            "ApplicationSource": {
                "TagFilters": [
                    {
                        "Values": [
                            "my-application-id"
                        ],
                        "Key": "application"
                    }
                ]
            },
            "StatusStartTime": 1565388455.836,
            "ScalingPlanName": "scaling-plan-with-asg-and-ddb",
            "StatusMessage": "Scaling plan has been created and applied to all
 resources.",
            "StatusCode": "Active"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS自動スケーリングユーザーガイド」の「AWS 自動スケーリングとは」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeScalingPlans」を参照してください。

### get-scaling-plan-resource-forecast-data

次の例では、get-scaling-plan-resource-forecast-data を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

ロード予測データを取得する方法

この例では、指定されたスケーリングプランに関連付けられているスケーラブルリソース (自動スケーリンググループ) のロード予測データを取得します。

```
aws autoscaling-plans get-scaling-plan-resource-forecast-data \
    --scaling-plan-name my-scaling-plan \
```

```
    --scaling-plan-version 1 \
    --service-namespace "autoscaling" \
    --resource-id autoScalingGroup/my-asg \
    --scalable-dimension "autoscaling:autoScalingGroup:DesiredCapacity" \
    --forecast-data-type "LoadForecast" \
    --start-time "2019-08-30T00:00:00Z" \
    --end-time "2019-09-06T00:00:00Z"
```

出力:

```
{
    "Datapoints": [...]
}
```

詳細については、「AWS自動スケーリングユーザーガイド」の「AWS 自動スケーリングとは」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetScalingPlanResourceForecastData」を参照してください。

### update-scaling-plan

次の例では、update-scaling-plan を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

スケーリングプランを更新する方法

次の update-scaling-plan の例では、指定されたスケーリングプランの自動スケーリンググループのスケーリングメトリクスを変更します。

```
aws autoscaling-plans update-scaling-plan \
    --scaling-plan-name my-scaling-plan \
    --scaling-plan-version 1 \
    --scaling-instructions
 '{"ScalableDimension":"autoscaling:autoScalingGroup:DesiredCapacity","ResourceId":"autoScal
my-asg","ServiceNamespace":"autoscaling","TargetTrackingConfigurations":
[{"PredefinedScalingMetricSpecification":
 {"PredefinedScalingMetricType":"ALBRequestCountPerTarget","ResourceLabel":"app/my-
alb/f37c06a68c1748aa/targetgroup/my-target-
group/6d4ea56ca2d6a18d"},"TargetValue":40.0}],"MinCapacity": 1,"MaxCapacity": 10}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS自動スケーリングユーザーガイド」の「AWS 自動スケーリングとは」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateScalingPlan」を参照してください。

## AWS Backup examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS Backup で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `create-backup-plan`

次の例では、`create-backup-plan` を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

バックアッププランを作成する方法

次の `create-backup-plan` の例では、35 日間の保持期間を持つ指定されたバックアッププランを作成します。

```
aws backup create-backup-plan \
--backup-plan "{\"BackupPlanName\":\"Example-Backup-Plan\",\"Rules\":[{\"RuleName\":
\"DailyBackups\",\"ScheduleExpression\":\"cron(0 5 ? * * *)\",\"StartWindowMinutes
```

```
\":480,\"TargetBackupVaultName\":\"Default\",\"Lifecycle\":{\"DeleteAfterDays
\":35}}]}"
```

出力:

```
{
    "BackupPlanId": "1fa3895c-a7f5-484a-a371-2dd6a1a9f729",
    "BackupPlanArn": "arn:aws:backup:us-west-2:123456789012:backup-plan:1fa3895c-
a7f5-484a-a371-2dd6a1a9f729",
    "CreationDate": 1568928754.747,
    "VersionId": "ZjQ2ZTI5YWQtZDg5Yi00MzYzLWJmZTAtMDI1MzhlMDhjYjEz"
}
```

詳細については、「AWS デベロッパーガイド」の「バックアッププランの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドレットリファレンス」の「CreateBackupPlan」を参照してください。

### create-backup-vault

次の例では、create-backup-vault を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

バックアップボールトを作成する方法

次の create-backup-vault 例では、指定された名前のバックアップボールトを作成します。

```
aws backup create-backup-vault
    --backup-vault-name sample-vault
```

このコマンドでは何も出力されません。出力:

```
{
    "BackupVaultName": "sample-vault",
    "BackupVaultArn": "arn:aws:backup:us-west-2:123456789012:backup-vault:sample-
vault",
    "CreationDate": 1568928338.385
}
```

詳細については、「AWS デベロッパーガイド」の「バックアッププランの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateBackupVault」を参照してください。

### get-backup-plan-from-template

次の例では、get-backup-plan-from-template を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

テンプレートから既存のバックアッププランを取得する方法

次の get-backup-plan-from-template の例では、35 日間の保持期間を持つ日次バックアップを指定するテンプレートから既存のバックアッププランを取得します。

```
aws backup get-backup-plan-from-template \
    --backup-plan-template-id "87c0c1ef-254d-4180-8fef-2e76a2c38aaa"
```

出力:

```
{
    "BackupPlanDocument": {
        "Rules": [
            {
                "RuleName": "DailyBackups",
                "ScheduleExpression": "cron(0 5 ? * * *)",
                "StartWindowMinutes": 480,
                "Lifecycle": {
                    "DeleteAfterDays": 35
                }
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS デベロッパーガイド」の「バックアッププランの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetBackupPlanFromTemplate」を参照してください。

### get-backup-plan

次の例では、get-backup-plan を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

バックアッププランの詳細を取得する方法

次の get-backup-plan の例では、指定されたバックアッププランの詳細を表示します。

```
aws backup get-backup-plan \
    --backup-plan-id "fcbf5d8f-bd77-4f3a-9c97-f24fb3d373a5"
```

出力:

```
{
    "BackupPlan": {
        "BackupPlanName": "Example-Backup-Plan",
        "Rules": [
            {
                "RuleName": "DailyBackups",
                "TargetBackupVaultName": "Default",
                "ScheduleExpression": "cron(0 5 ? * * *)",
                "StartWindowMinutes": 480,
                "CompletionWindowMinutes": 10080,
                "Lifecycle": {
                    "DeleteAfterDays": 35
                },
                "RuleId": "70e0ccdc-e9df-4e83-82ad-c1e5a9471cc3"
            }
        ]
    },
    "BackupPlanId": "fcbf5d8f-bd77-4f3a-9c97-f24fb3d373a5",
    "BackupPlanArn": "arn:aws:backup:us-west-2:123456789012:backup-plan:fcbf5d8f-
bd77-4f3a-9c97-f24fb3d373a5",
    "VersionId": "NjQ2ZTZkODktMGVhNy00MmQ0LWE4YjktZTkwNTQ3OTkyYTcw",
    "CreationDate": 1568926091.57
}
```

詳細については、「AWS デベロッパーガイド」の「バックアッププランの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetBackupPlan」を参照してください。

### list-backup-jobs

次の例では、list-backup-jobs を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: すべてのバックアップジョブを一覧表示する方法

次の list-backup-jobs の例では、AWS アカウントのバックアップジョブに関するメタデータを返します。

```
aws backup list-backup-jobs
```

出力:

```
{
    "BackupJobs": [
        {
            "BackupJobId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "BackupVaultName": "Default",
            "BackupVaultArn": "arn:aws:backup:us-west-2:123456789012:backup-
vault:Default",
            "ResourceArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/
i-12345678901234567",
            "CreationDate": 1600721892.929,
            "State": "CREATED",
            "PercentDone": "0.0",
            "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
AWSBackupDefaultServiceRole",
            "StartBy": 1600725492.929,
            "ResourceType": "EC2"
        },
        {
            "BackupJobId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "BackupVaultName": "Default",
            "BackupVaultArn": "arn:aws:backup:us-west-2:123456789012:backup-
vault:Default",
            "RecoveryPointArn": "arn:aws:backup:us-west-2:123456789012:recovery-
point:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
```

```
            "ResourceArn": "arn:aws:elasticfilesystem:us-west-2:123456789012:file-
system/fs-12345678",
            "CreationDate": 1600721724.77,
            "CompletionDate": 1600721744.488,
            "State": "COMPLETED",
            "PercentDone": "100.0",
            "BackupSizeInBytes": 71,
            "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
AWSBackupDefaultServiceRole",
            "StartBy": 1600725324.77,
            "ResourceType": "EFS"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS バックアップデベロッパーガイド」の「バックアッププランの作成」を参照してください。

例 2: 完了したバックアップジョブを一覧表示する方法

次の list-backup-jobs の例では、AWS アカウントの完了したバックアップジョブに関するメタデータを返します。

```
aws backup list-backup-jobs \
    --by-state COMPLETED
```

出力:

```
{
    "BackupJobs": [
        {
            "BackupJobId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "BackupVaultName": "Default",
            "BackupVaultArn": "arn:aws:backup:us-west-2:123456789012:backup-
vault:Default",
            "RecoveryPointArn": "arn:aws:backup:us-west-2:123456789012:recovery-
point:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
            "ResourceArn": "arn:aws:elasticfilesystem:us-west-2:123456789012:file-
system/fs-12345678",
            "CreationDate": 1600721724.77,
            "CompletionDate": 1600721744.488,
            "State": "COMPLETED",
            "PercentDone": "100.0",
```

```
            "BackupSizeInBytes": 71,
            "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
AWSBackupDefaultServiceRole",
            "StartBy": 1600725324.77,
            "ResourceType": "EFS"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS バックアップデベロッパーガイド」の「バックアッププランの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListBackupJobs」を参照してください。

## AWS Batch examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS Batch で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `cancel-job`

次のコード例では、`cancel-job` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ジョブをキャンセルする方法

この例では、指定されたジョブ ID のジョブをキャンセルします。

コマンド:

```
aws batch cancel-job --job-id bcf0b186-a532-4122-842e-2ccab8d54efb --
reason "Cancelling job."
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelJob」を参照してください。

### create-compute-environment

次のコード例では、create-compute-environment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オンデマンドインスタンスを使用してマネージドコンピューティング環境を作成する方法

この例では、オンデマンドで起動される特定の C4 インスタンスタイプを持つマネージドコンピューティング環境を作成します。コンピューティング環境は C4OnDemand と呼ばれます。

コマンド:

```
aws batch create-compute-environment --cli-input-json file://<path_to_json_file>/
C4OnDemand.json
```

JSON ファイル形式:

```
{
  "computeEnvironmentName": "C4OnDemand",
  "type": "MANAGED",
  "state": "ENABLED",
  "computeResources": {
    "type": "EC2",
    "minvCpus": 0,
    "maxvCpus": 128,
    "desiredvCpus": 48,
    "instanceTypes": [
      "c4.large",
      "c4.xlarge",
      "c4.2xlarge",
      "c4.4xlarge",
      "c4.8xlarge"
```

```
    ],
    "subnets": [
      "subnet-220c0e0a",
      "subnet-1a95556d",
      "subnet-978f6dce"
    ],
    "securityGroupIds": [
      "sg-cf5093b2"
    ],
    "ec2KeyPair": "id_rsa",
    "instanceRole": "ecsInstanceRole",
    "tags": {
      "Name": "Batch Instance - C4OnDemand"
    }
  },
  "serviceRole": "arn:aws:iam::012345678910:role/AWSBatchServiceRole"
}
```

出力:

```
{
    "computeEnvironmentName": "C4OnDemand",
    "computeEnvironmentArn": "arn:aws:batch:us-east-1:012345678910:compute-
environment/C4OnDemand"
}
```

スポットインスタンスでマネージドコンピューティング環境を作成する方法

この例では、スポット入札価格がインスタンスタイプのオンデマンド価格の 20% 以下のときに起動される M4 インスタンスタイプを使用してマネージドコンピューティング環境を作成します。コンピューティング環境は M4Spot と呼ばれます。

コマンド:

```
aws batch create-compute-environment --cli-input-json file://<path_to_json_file>/
M4Spot.json
```

JSON ファイル形式:

```
{
  "computeEnvironmentName": "M4Spot",
  "type": "MANAGED",
```

```
  "state": "ENABLED",
  "computeResources": {
    "type": "SPOT",
    "spotIamFleetRole": "arn:aws:iam::012345678910:role/aws-ec2-spot-fleet-role",
    "minvCpus": 0,
    "maxvCpus": 128,
    "desiredvCpus": 4,
    "instanceTypes": [
      "m4"
    ],
    "bidPercentage": 20,
    "subnets": [
      "subnet-220c0e0a",
      "subnet-1a95556d",
      "subnet-978f6dce"
    ],
    "securityGroupIds": [
      "sg-cf5093b2"
    ],
    "ec2KeyPair": "id_rsa",
    "instanceRole": "ecsInstanceRole",
    "tags": {
      "Name": "Batch Instance - M4Spot"
    }
  },
  "serviceRole": "arn:aws:iam::012345678910:role/AWSBatchServiceRole"
}
```

出力:

```
{
    "computeEnvironmentName": "M4Spot",
    "computeEnvironmentArn": "arn:aws:batch:us-east-1:012345678910:compute-
environment/M4Spot"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateComputeEnvironment」を参照してください。

### `create-job-queue`

次のコード例では、`create-job-queue` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

単一のコンピューティング環境で優先度の低いジョブキューを作成する方法

この例では、M4Spot コンピューティング環境を使用する LowPriority というジョブキューを作成します。

コマンド:

```
aws batch create-job-queue --cli-input-json file://<path_to_json_file>/
LowPriority.json
```

JSON ファイル形式:

```
{
  "jobQueueName": "LowPriority",
  "state": "ENABLED",
  "priority": 10,
  "computeEnvironmentOrder": [
    {
      "order": 1,
      "computeEnvironment": "M4Spot"
    }
  ]
}
```

出力:

```
{
    "jobQueueArn": "arn:aws:batch:us-east-1:012345678910:job-queue/LowPriority",
    "jobQueueName": "LowPriority"
}
```

2 つのコンピューティング環境で優先度の高いジョブキューを作成する方法

この例では、1 の順序で C4OnDemand コンピューティング環境を使用し、2 の順序で M4Spot コンピューティング環境を使用する、HighPriority というジョブキューを作成します。スケジューラは、まず C4OnDemand コンピューティング環境にジョブを配置しようとします。

コマンド:

```
aws batch create-job-queue --cli-input-json file://<path_to_json_file>/
HighPriority.json
```

JSON ファイル形式:

```
{
  "jobQueueName": "HighPriority",
  "state": "ENABLED",
  "priority": 1,
  "computeEnvironmentOrder": [
    {
      "order": 1,
      "computeEnvironment": "C4OnDemand"
    },
    {
      "order": 2,
      "computeEnvironment": "M4Spot"
    }
  ]
}
```

出力:

```
{
    "jobQueueArn": "arn:aws:batch:us-east-1:012345678910:job-queue/HighPriority",
    "jobQueueName": "HighPriority"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateJobQueue」を参照してください。

### delete-compute-environment

次のコード例では、delete-compute-environment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンピューティング環境を削除する方法

この例では、P2OnDemand コンピューティング環境を削除します。

コマンド:

```
aws batch delete-compute-environment --compute-environment P2OnDemand
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteComputeEnvironment」を参照してください。

### delete-job-queue

次のコード例では、delete-job-queue を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ジョブキューを削除する方法

この例では、GPGPU ジョブキューを削除します。

コマンド:

```
aws batch delete-job-queue --job-queue GPGPU
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteJobQueue」を参照してください。

### deregister-job-definition

次のコード例では、deregister-job-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

タスク定義を登録解除する方法

この例では、 sleep10 というジョブ定義を登録解除します。

コマンド:

```
aws batch deregister-job-definition --job-definition sleep10
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeregisterJobDefinition」を参照してください。

### describe-compute-environments

次のコード例では、describe-compute-environments を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンピューティング環境を記述する方法

この例では、P2OnDemand コンピューティング環境を記述します。

コマンド:

```
aws batch describe-compute-environments --compute-environments P2OnDemand
```

出力:

```
{
    "computeEnvironments": [
        {
            "status": "VALID",
            "serviceRole": "arn:aws:iam::012345678910:role/AWSBatchServiceRole",
            "computeEnvironmentArn": "arn:aws:batch:us-east-1:012345678910:compute-
environment/P2OnDemand",
            "computeResources": {
                "subnets": [
                    "subnet-220c0e0a",
                    "subnet-1a95556d",
                    "subnet-978f6dce"
                ],
                "tags": {
                    "Name": "Batch Instance - P2OnDemand"
                },
                "desiredvCpus": 48,
                "minvCpus": 0,
                "instanceTypes": [
                    "p2"
                ],
                "securityGroupIds": [
                    "sg-cf5093b2"
                ],
                "instanceRole": "ecsInstanceRole",
                "maxvCpus": 128,
                "type": "EC2",
```

```
                "ec2KeyPair": "id_rsa"
            },
            "statusReason": "ComputeEnvironment Healthy",
            "ecsClusterArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:012345678910:cluster/
P2OnDemand_Batch_2c06f29d-d1fe-3a49-879d-42394c86effc",
            "state": "ENABLED",
            "computeEnvironmentName": "P2OnDemand",
            "type": "MANAGED"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeComputeEnvironments」を参照してください。

### describe-job-definitions

次のコード例では、describe-job-definitions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクティブなジョブ定義を記述する方法

この例では、アクティブなすべてのジョブ定義について記述します。

コマンド:

```
aws batch describe-job-definitions --status ACTIVE
```

出力:

```
{
    "jobDefinitions": [
        {
            "status": "ACTIVE",
            "jobDefinitionArn": "arn:aws:batch:us-east-1:012345678910:job-
definition/sleep60:1",
            "containerProperties": {
                "mountPoints": [],
                "parameters": {},
                "image": "busybox",
                "environment": {},
```

```
                "vcpus": 1,
                "command": [
                    "sleep",
                    "60"
                ],
                "volumes": [],
                "memory": 128,
                "ulimits": []
            },
            "type": "container",
            "jobDefinitionName": "sleep60",
            "revision": 1
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeJobDefinitions」を参照してください。

### describe-job-queues

次のコード例では、describe-job-queues を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ジョブキューを記述する方法

この例では、HighPriority ジョブキューを記述します。

コマンド:

```
aws batch describe-job-queues --job-queues HighPriority
```

出力:

```
{
    "jobQueues": [
        {
            "status": "VALID",
            "jobQueueArn": "arn:aws:batch:us-east-1:012345678910:job-queue/
HighPriority",
            "computeEnvironmentOrder": [
```

```
                {
                    "computeEnvironment": "arn:aws:batch:us-
east-1:012345678910:compute-environment/C4OnDemand",
                    "order": 1
                }
            ],
            "statusReason": "JobQueue Healthy",
            "priority": 1,
            "state": "ENABLED",
            "jobQueueName": "HighPriority"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeJobQueues」を参照してください。

### describe-jobs

次のコード例では、describe-jobs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ジョブについて記述する方法

次の describe-jobs の例では、指定されたジョブ ID を持つジョブを記述します。

```
aws batch describe-jobs \
    --jobs bcf0b186-a532-4122-842e-2ccab8d54efb
```

出力:

```
{
    "jobs": [
        {
            "status": "SUBMITTED",
            "container": {
                "mountPoints": [],
                "image": "busybox",
                "environment": [],
                "vcpus": 1,
                "command": [
```

```
                    "sleep",
                    "60"
                ],
                "volumes": [],
                "memory": 128,
                "ulimits": []
            },
            "parameters": {},
            "jobDefinition": "arn:aws:batch:us-east-1:012345678910:job-definition/
sleep60:1",
            "jobQueue": "arn:aws:batch:us-east-1:012345678910:job-queue/
HighPriority",
            "jobId": "bcf0b186-a532-4122-842e-2ccab8d54efb",
            "dependsOn": [],
            "jobName": "example",
            "createdAt": 1480483387803
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeJobs」を参照してください。

### list-jobs

次のコード例では、list-jobs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

実行中のジョブを一覧表示する方法

この例では、HighPriority ジョブキューで実行中のジョブを一覧表示します。

コマンド:

```
aws batch list-jobs --job-queue HighPriority
```

出力:

```
{
    "jobSummaryList": [
        {
```

```
            "jobName": "example",
            "jobId": "e66ff5fd-a1ff-4640-b1a2-0b0a142f49bb"
        }
    ]
}
```

送信されたジョブを一覧表示する方法

この例では、SUBMITTED ジョブステータスの HighPriority ジョブキュー内のジョブを一覧表示します。

コマンド:

```
aws batch list-jobs --job-queue HighPriority --job-status SUBMITTED
```

出力:

```
{
    "jobSummaryList": [
        {
            "jobName": "example",
            "jobId": "68f0c163-fbd4-44e6-9fd1-25b14a434786"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListJobs」を参照してください。

### register-job-definition

次のコード例では、register-job-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ジョブ定義を登録する方法

この例では、単純なコンテナジョブのジョブ定義を登録します。

コマンド:

```
aws batch register-job-definition --job-definition-name sleep30 --type container --
container-properties '{ "image": "busybox", "vcpus": 1, "memory": 128, "command":
 [ "sleep", "30"]}'
```

出力:

```
{
    "jobDefinitionArn": "arn:aws:batch:us-east-1:012345678910:job-definition/
sleep30:1",
    "jobDefinitionName": "sleep30",
    "revision": 1
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegisterJobDefinition」を参照してください。

### submit-job

次のコード例では、submit-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ジョブを送信する方法

この例では、example という単純なコンテナジョブを HighPriority ジョブキューに送信します。

コマンド:

```
aws batch submit-job --job-name example --job-queue HighPriority  --job-
definition sleep60
```

出力:

```
{
    "jobName": "example",
    "jobId": "876da822-4198-45f2-a252-6cea32512ea8"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SubmitJob」を参照してください。

### terminate-job

次のコード例では、terminate-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ジョブを終了する方法

この例では、指定されたジョブ ID でジョブを終了します。

コマンド:

```
aws batch terminate-job --job-id 61e743ed-35e4-48da-b2de-5c8333821c84 --
reason "Terminating job."
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TerminateJob」を参照してください。

### update-compute-environment

次のコード例では、update-compute-environment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンピューティング環境を作成する方法

この例では、削除できるように P2OnDemand コンピューティング環境を無効にします。

コマンド:

```
aws batch update-compute-environment --compute-environment P2OnDemand --
state DISABLED
```

出力:

```
{
    "computeEnvironmentName": "P2OnDemand",
    "computeEnvironmentArn": "arn:aws:batch:us-east-1:012345678910:compute-
environment/P2OnDemand"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateComputeEnvironment」を参照してください。

**update-job-queue**

次のコード例では、update-job-queue を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ジョブキューを作成する方法

この例では、削除できるようにジョブキューを無効にします。

コマンド:

```
aws batch update-job-queue --job-queue GPGPU --state DISABLED
```

出力:

```
{
    "jobQueueArn": "arn:aws:batch:us-east-1:012345678910:job-queue/GPGPU",
    "jobQueueName": "GPGPU"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateJobQueue」を参照してください。

## AWS Budgets examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS Budgets で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### create-budget

次のコード例では、create-budget を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用量の予算を作成する方法

次の create-budget コマンドは、コストと使用状況の予算を作成します。

```
aws budgets create-budget \
    --account-id 111122223333 \
    --budget file://budget.json \
    --notifications-with-subscribers file://notifications-with-subscribers.json
```

budget.json の内容:

```
{
    "BudgetLimit": {
        "Amount": "100",
        "Unit": "USD"
    },
    "BudgetName": "Example Tag Budget",
    "BudgetType": "COST",
    "CostFilters": {
        "TagKeyValue": [
            "user:Key$value1",
            "user:Key$value2"
        ]
    },
    "CostTypes": {
        "IncludeCredit": true,
        "IncludeDiscount": true,
        "IncludeOtherSubscription": true,
        "IncludeRecurring": true,
        "IncludeRefund": true,
        "IncludeSubscription": true,
        "IncludeSupport": true,
        "IncludeTax": true,
```

```
        "IncludeUpfront": true,
        "UseBlended": false
    },
    "TimePeriod": {
        "Start": 1477958399,
        "End": 3706473600
    },
    "TimeUnit": "MONTHLY"
}
```

notifications-with-subscribers.json の内容:

```
[
    {
        "Notification": {
            "ComparisonOperator": "GREATER_THAN",
            "NotificationType": "ACTUAL",
            "Threshold": 80,
            "ThresholdType": "PERCENTAGE"
        },
        "Subscribers": [
            {
                "Address": "example@example.com",
                "SubscriptionType": "EMAIL"
            }
        ]
    }
]
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateBudget」を参照してください。

### create-notification

次のコード例では、create-notification を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定されたコストと使用量の予算の通知を作成する方法

この例では、指定されたコストと使用量の予算の通知を作成します。

コマンド:

```
aws budgets create-notification --account-id 111122223333 --budget-name "Example
 Budget" --
notification NotificationType=ACTUAL,ComparisonOperator=GREATER_THAN,Threshold=80,ThresholdT
 --subscriber SubscriptionType=EMAIL,Address=example@example.com
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateNotification」を参照してください。

### create-subscriber

次のコード例では、create-subscriber を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コストと使用量の予算に関連付けられた通知のサブスクライバーを作成する方法

この例では、指定された通知のサブスクライバーを作成します。

コマンド:

```
aws budgets create-subscriber --account-id 111122223333 --budget-name "Example
 Budget" --
notification NotificationType=ACTUAL,ComparisonOperator=GREATER_THAN,Threshold=80,ThresholdT
 --subscriber SubscriptionType=EMAIL,Address=example@example.com
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドレットリファレンス」の「CreateSubscriber」を参照してください。

### delete-budget

次のコード例では、delete-budget を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用量の予算を削除する方法

この例では、指定されたコストと使用量の予算を削除します。

コマンド:

```
aws budgets delete-budget --account-id 111122223333 --budget-name "Example Budget"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteBudget」を参照してください。

### delete-notification

次のコード例では、delete-notification を使用する方法を示しています。

AWS CLI

予算から通知を削除する方法

この例では、指定された予算から指定された通知を削除します。

コマンド:

```
aws budgets delete-notification --account-id 111122223333 --budget-name "Example
 Budget" --
notification NotificationType=ACTUAL,ComparisonOperator=GREATER_THAN,Threshold=80,ThresholdT
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteNotification」を参照してください。

### delete-subscriber

次のコード例では、delete-subscriber を使用する方法を示しています。

AWS CLI

通知からサブスクライバーを削除する方法

この例では、指定された通知から指定されたサブスクライバーを削除します。

コマンド:

```
aws budgets delete-subscriber --account-id 111122223333 --budget-name "Example
 Budget" --
notification NotificationType=ACTUAL,ComparisonOperator=GREATER_THAN,Threshold=80,ThresholdT
 --subscriber SubscriptionType=EMAIL,Address=example@example.com
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteSubscriber」を参照してください。

### describe-budget

次のコード例では、describe-budget を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントに関連付けられた予算を取得する方法

この例では、指定されたコストと使用量の予算を取得します。

コマンド:

```
aws budgets describe-budget --account-id 111122223333 --budget-name "Example Budget"
```

出力:

```
{
   "Budget": {
       "CalculatedSpend": {
           "ForecastedSpend": {
               "Amount": "2641.548000000000229192664846777915954589843 75",
               "Unit": "USD"
           },
           "ActualSpend": {
               "Amount": "604.456000000000017280399333685636520385742 1875",
               "Unit": "USD"
           }
       },
       "BudgetType": "COST",
       "BudgetLimit": {
           "Amount": "100",
           "Unit": "USD"
       },
       "BudgetName": "Example Budget",
       "CostTypes": {
           "IncludeOtherSubscription": true,
           "IncludeUpfront": true,
           "IncludeRefund": true,
           "UseBlended": false,
           "IncludeDiscount": true,
           "UseAmortized": false,
           "IncludeTax": true,
           "IncludeCredit": true,
```

```
            "IncludeSupport": true,
            "IncludeRecurring": true,
            "IncludeSubscription": true
        },
        "TimeUnit": "MONTHLY",
        "TimePeriod": {
            "Start": 1477958399.0,
            "End": 3706473600.0
        },
        "CostFilters": {
            "AZ": [
                "us-east-1"
            ]
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeBudget」を参照してください。

### describe-budgets

次のコード例では、describe-budgets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントに関連付けられた予算を取得する方法

この例では、アカウントのコストと使用状況の予算を取得します。

コマンド:

```
aws budgets describe-budgets --account-id 111122223333 --max-results 20
```

出力:

```
{
    "Budgets": [
        {
            "CalculatedSpend": {
                "ForecastedSpend": {
```

```
                    "Amount": "2641.548000000000229192664846777915954589843 75",
                    "Unit": "USD"
                },
                "ActualSpend": {
                    "Amount": "604.456000000000017280399333685636520385742 1875",
                    "Unit": "USD"
                }
            },
            "BudgetType": "COST",
            "BudgetLimit": {
                "Amount": "100",
                "Unit": "USD"
            },
            "BudgetName": "Example Budget",
            "CostTypes": {
                "IncludeOtherSubscription": true,
                "IncludeUpfront": true,
                "IncludeRefund": true,
                "UseBlended": false,
                "IncludeDiscount": true,
                "UseAmortized": false,
                "IncludeTax": true,
                "IncludeCredit": true,
                "IncludeSupport": true,
                "IncludeRecurring": true,
                "IncludeSubscription": true
            },
            "TimeUnit": "MONTHLY",
            "TimePeriod": {
                "Start": 1477958399.0,
                "End": 3706473600.0
            },
            "CostFilters": {
                "AZ": [
                    "us-east-1"
                ]
            }
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeBudgets」を参照してください。

### describe-notifications-for-budget

次のコード例では、describe-notifications-for-budget を使用する方法を示しています。

AWS CLI

予算の通知を取得する方法

この例では、コストと使用状況の予算の通知を取得します。

コマンド:

```
aws budgets describe-notifications-for-budget --account-id 111122223333 --budget-name "Example Budget" --max-results 5
```

出力:

```
{
   "Notifications": [
       {
           "Threshold": 80.0,
           "ComparisonOperator": "GREATER_THAN",
           "NotificationType": "ACTUAL"
       }
   ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeNotificationsForBudget」を参照してください。

### describe-subscribers-for-notification

次のコード例では、describe-subscribers-for-notification を使用する方法を示しています。

AWS CLI

予算の通知のサブスクライバーを取得する方法

この例では、コストと使用状況の予算通知のサブスクライバーを取得します。

コマンド:

```
aws budgets describe-subscribers-for-notification --
account-id 111122223333 --budget-name "Example Budget" --
notification NotificationType=ACTUAL,ComparisonOperator=GREATER_THAN,Threshold=80,ThresholdT
 --max-results 5
```

出力:

```
{
   "Subscribers": [
       {
           "SubscriptionType": "EMAIL",
           "Address": "example2@example.com"
       },
       {
           "SubscriptionType": "EMAIL",
           "Address": "example@example.com"
       }
   ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeSubscribersForNotification」を参照してください。

### update-budget

次のコード例では、update-budget を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コストと使用状況の予算の予算を置き換える方法

この例では、コストと使用量の予算を新しい予算に置き換えます。

コマンド:

```
aws budgets update-budget --account-id 111122223333 --new-budget file://new-
budget.json
```

new-budget.json:

```
{
    "BudgetLimit": {
       "Amount": "100",
       "Unit": "USD"
    },
    "BudgetName": "Example Budget",
    "BudgetType": "COST",
    "CostFilters": {
       "AZ" : [ "us-east-1" ]
    },
    "CostTypes": {
       "IncludeCredit": false,
       "IncludeDiscount": true,
       "IncludeOtherSubscription": true,
       "IncludeRecurring": true,
       "IncludeRefund": true,
       "IncludeSubscription": true,
       "IncludeSupport": true,
       "IncludeTax": true,
       "IncludeUpfront": true,
       "UseBlended": false,
       "UseAmortized": true
    },
    "TimePeriod": {
       "Start": 1477958399,
       "End": 3706473600
    },
    "TimeUnit": "MONTHLY"
 }
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateBudget」を参照してください。

### update-notification

次のコード例では、update-notification を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コストと使用量の予算の通知を置き換える方法

この例では、コストと使用状況の予算の 80% の通知を 90% の通知に置き換えます。

コマンド:

```
aws budgets update-notification --account-id 111122223333 --budget-name "Example
 Budget" --old-notification
  NotificationType=ACTUAL,ComparisonOperator=GREATER_THAN,Threshold=80,ThresholdType=PERCENT
 --new-notification
  NotificationType=ACTUAL,ComparisonOperator=GREATER_THAN,Threshold=90,ThresholdType=PERCENT
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateNotification」を参照してください。

### update-subscriber

次のコード例では、update-subscriber を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コストと使用状況の予算のサブスクライバーを置き換える方法

この例では、サブスクライバーをコストと使用量の予算に置き換えます。

コマンド:

```
aws budgets update-subscriber --account-id 111122223333 --budget-name "Example
 Budget" --
notification NotificationType=ACTUAL,ComparisonOperator=GREATER_THAN,Threshold=80,ThresholdT
 --old-subscriber SubscriptionType=EMAIL,Address=example@example.com --new-
subscriber SubscriptionType=EMAIL,Address=example2@example.com
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateSubscriber」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Amazon Chime の例

次のコードサンプルは、Amazon Chime で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### associate-phone-number-with-user

次のコード例では、associate-phone-number-with-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

電話番号をユーザーに関連付ける方法

次の associate-phone-number-with-user の例では、指定された電話番号をユーザーに関連付けます。

```
aws chime associate-phone-number-with-user \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --user-id 1ab2345c-67de-8901-f23g-45h678901j2k \
    --e164-phone-number "+12065550100"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Chime 管理ガイド」の「ユーザーの電話番号の管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociatePhoneNumberWithUser」を参照してください。

### associate-signin-delegate-groups-with-account

次のコード例は、associate-signin-delegate-groups-with-account を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サインイン代理グループを関連付ける方法

次の associate-signin-delegate-groups-with-account の例では、指定されたサインイン代理グループを、指定された Amazon Chime アカウントと関連付けます。

```
aws chime associate-signin-delegate-groups-with-account \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --signin-delegate-groups GroupName=my_users
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Chime 管理ガイド」の「ユーザーアクセスと許可の管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateSigninDelegateGroupsWithAccount」を参照してください。

### batch-create-room-membership

次のコード例では、batch-create-room-membership を使用する方法を示しています。

AWS CLI

複数のルームメンバーシップを作成する方法

次の batch-create-room-membership の例では、チャットルームのメンバーとしてチャットルームに複数のユーザーを追加します。また、管理者ロールとメンバーロールをユーザーに割り当てます。

```
aws chime batch-create-room-membership \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --room-id abcd1e2d-3e45-6789-01f2-3g45h67i890j \
    --membership-item-list "MemberId=1ab2345c-67de-8901-
f23g-45h678901j2k,Role=Administrator" "MemberId=2ab2345c-67de-8901-
f23g-45h678901j2k,Role=Member"
```

出力:

```
{
    "ResponseMetadata": {
        "RequestId": "169ba401-d886-475f-8b3f-e01eac6fadfb",
        "HTTPStatusCode": 201,
        "HTTPHeaders": {
```

```
            "x-amzn-requestid": "169ba401-d886-475f-8b3f-e01eac6fadfb",
            "content-type": "application/json",
            "content-length": "13",
            "date": "Mon, 02 Dec 2019 22:46:58 GMT",
            "connection": "keep-alive"
        },
        "RetryAttempts": 0
    },
    "Errors": []
}
```

詳細については、「Amazon Chime ユーザーガイド」の「チャットルームの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchCreateRoomMembership」を参照してください。

### batch-delete-phone-number

次のコード例では、batch-delete-phone-number を使用する方法を示しています。

AWS CLI

複数の電話番号を削除する方法

次の batch-delete-phone-number の例では、指定された電話番号をすべて削除します。

```
aws chime batch-delete-phone-number \
    --phone-number-ids "%2B12065550100" "%2B12065550101"
```

このコマンドでは何も出力されません。出力:

```
{
    "PhoneNumberErrors": []
}
```

詳細については、「Amazon Chime 管理ガイド」の「電話番号の使用方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchDeletePhoneNumber」を参照してください。

### batch-suspend-user

次のコード例では、batch-suspend-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

複数のユーザーを一時利用停止する方法

次の batch-suspend-user の例では、指定された Amazon Chime アカウントから、一覧に記載されたユーザーを一時利用停止します。

```
aws chime batch-suspend-user \
    --account-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE \
    --user-id-list "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE" "a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-33333EXAMPLE" "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE"
```

出力:

```
{
    "UserErrors": []
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchSuspendUser」を参照してください。

### batch-unsuspend-user

次のコード例では、batch-unsuspend-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

複数のユーザーの一時利用停止を解除する方法

次の batch-unsuspend-user の例では、指定された Amazon Chime アカウントで、一覧に記載されたユーザーの一時利用停止を解除します。

```
aws chime batch-unsuspend-user \
    --account-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE \
    --user-id-list "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE" "a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-33333EXAMPLE" "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE"
```

出力:

```
{
    "UserErrors": []
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchUnsuspendUser」を参照してください。

### batch-update-phone-number

次のコード例では、batch-update-phone-number を使用する方法を示しています。

AWS CLI

複数の電話番号製品タイプを同時に更新する方法

次の batch-update-phone-number の例では、指定されたすべての電話番号の製品タイプを更新します。

```
aws chime batch-update-phone-number \
    --update-phone-number-request-items PhoneNumberId=
%2B12065550100,ProductType=BusinessCalling PhoneNumberId=
%2B12065550101,ProductType=BusinessCalling
```

出力:

```
{
    "PhoneNumberErrors": []
}
```

複数の電話番号呼び出し名を同時に更新する方法

次の batch-update-phone-number の例では、指定されたすべての電話番号の呼び出し名を更新します。

```
aws chime batch-update-phone-number \
    --update-phone-number-request-items PhoneNumberId=
%2B14013143874,CallingName=phonenumber1 PhoneNumberId=
%2B14013144061,CallingName=phonenumber2
```

出力:

```
{
    "PhoneNumberErrors": []
}
```

詳細については、「Amazon Chime 管理ガイド」の「電話番号の使用方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchUpdatePhoneNumber」を参照してください。

### batch-update-user

次のコード例では、batch-update-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

つのコマンドで複数のユーザーを更新する方法

次の batch-update-user の例では、指定された Amazon Chime アカウント内のリストされた各ユーザーの LicenseType を更新します。

```
aws chime batch-update-user \
    --account-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE
    --update-user-request-items "UserId=a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-22222EXAMPLE,LicenseType=Basic" "UserId=a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-33333EXAMPLE,LicenseType=Basic"
```

出力:

```
{
    "UserErrors": []
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchUpdateUser」を参照してください。

### create-account

次のコード例では、create-account を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントを作成する方法

次の create-account の例では、管理者の AWS アカウントの下に Amazon Chime アカウントを作成します。

```
aws chime create-account \
    --name MyChimeAccount
```

出力:

```
{
    "Account": {
        "AwsAccountId": "111122223333",
        "AccountId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
        "Name": "MyChimeAccount",
        "AccountType": "Team",
        "CreatedTimestamp": "2019-01-04T17:11:22.003Z",
        "DefaultLicense": "Pro",
        "SupportedLicenses": [
            "Basic",
            "Pro"
        ],
        "SigninDelegateGroups": [
            {
                "GroupName": "myGroup"
            },
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon Chime 管理者ガイド」の「はじめに」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateAccount」を参照してください。

### create-bot

次のコード例では、create-bot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon Chime ボットを作成する方法

次の create-bot の例では、指定された Amazon Chime Enterprise アカウントのボットを作成します。

```
aws chime create-bot \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --display-name "myBot" \
    --domain "example.com"
```

出力:

```
{
    "Bot": {
        "BotId": "123abcd4-5ef6-789g-0h12-34j56789012k",
        "UserId": "123abcd4-5ef6-789g-0h12-34j56789012k",
        "DisplayName": "myBot (Bot)",
        "BotType": "ChatBot",
        "Disabled": false,
        "CreatedTimestamp": "2019-09-09T18:05:56.749Z",
        "UpdatedTimestamp": "2019-09-09T18:05:56.749Z",
        "BotEmail": "myBot-chimebot@example.com",
        "SecurityToken": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Chime デベロッパーガイド」の「Amazon Chime でチャットボットを連携する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateBot」を参照してください。

### create-phone-number-order

次のコード例では、create-phone-number-order を使用する方法を示しています。

AWS CLI

電話番号の順序を作成する方法

次の create-phone-number-order の例では、指定された電話番号の順序を作成します。

```
aws chime create-phone-number-order \
    --product-type VoiceConnector \
    --e164-phone-numbers "+12065550100" "+12065550101" "+12065550102"
```

出力:

```
{
    "PhoneNumberOrder": {
        "PhoneNumberOrderId": "abc12345-de67-89f0-123g-h45i678j9012",
        "ProductType": "VoiceConnector",
        "Status": "Processing",
        "OrderedPhoneNumbers": [
            {
                "E164PhoneNumber": "+12065550100",
                "Status": "Processing"
            },
            {
               "E164PhoneNumber": "+12065550101",
               "Status": "Processing"
            },
            {
              "E164PhoneNumber": "+12065550102",
              "Status": "Processing"
            }
        ],
        "CreatedTimestamp": "2019-08-09T21:35:21.427Z",
        "UpdatedTimestamp": "2019-08-09T21:35:22.408Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Chime 管理ガイド」の「電話番号の使用方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreatePhoneNumberOrder」を参照してください。

### create-room-membership

次のコード例は、create-room-membership を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルームメンバーシップを作成する方法

次の create-room-membership の例では、指定されたユーザーをチャットルームメンバーとしてチャットルームに追加します。

```
aws chime create-room-membership \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --room-id abcd1e2d-3e45-6789-01f2-3g45h67i890j \
    --member-id 1ab2345c-67de-8901-f23g-45h678901j2k
```

出力:

```
{
    "RoomMembership": {
        "RoomId": "abcd1e2d-3e45-6789-01f2-3g45h67i890j",
        "Member": {
            "MemberId": "1ab2345c-67de-8901-f23g-45h678901j2k",
            "MemberType": "User",
            "Email": "janed@example.com",
            "FullName": "Jane Doe",
            "AccountId": "12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45"
        },
        "Role": "Member",
        "InvitedBy": "arn:aws:iam::111122223333:user/alejandro",
        "UpdatedTimestamp": "2019-12-02T22:36:41.969Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Chime ユーザーガイド」の「チャットルームの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateRoomMembership」を参照してください。

### create-room

次のコード例では、create-room を使用する方法を示しています。

AWS CLI

チャットルームを作成するには

次の create-room の例では、指定された Amazon Chime アカウントのチャットルームを作成します。

```
aws chime create-room \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --name chatRoom
```

出力:

```
{
    "Room": {
        "RoomId": "abcd1e2d-3e45-6789-01f2-3g45h67i890j",
        "Name": "chatRoom",
        "AccountId": "12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45",
        "CreatedBy": "arn:aws:iam::111122223333:user/alejandro",
        "CreatedTimestamp": "2019-12-02T22:29:31.549Z",
        "UpdatedTimestamp": "2019-12-02T22:29:31.549Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Chime ユーザーガイド」の「チャットルームの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateRoom」を参照してください。

### create-user

次のコード例では、create-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

共有デバイスのユーザープロファイルを作成する方法

次の create-user の例では、指定された E メールアドレスの共有デバイスプロファイルを作成します。

```
aws chime create-user \
```

```
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --email roomdevice@example.com \
    --user-type SharedDevice
```

出力:

```
{
    "User": {
        "UserId": "1ab2345c-67de-8901-f23g-45h678901j2k",
        "AccountId": "12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45",
        "PrimaryEmail": "roomdevice@example.com",
        "DisplayName": "Room Device",
        "LicenseType": "Pro",
        "UserType": "SharedDevice",
        "UserRegistrationStatus": "Registered",
        "RegisteredOn": "2020-01-15T22:38:09.806Z",
        "AlexaForBusinessMetadata": {
            "IsAlexaForBusinessEnabled": false
        }
    }
}
```

ユーザー作成の詳細については、「Amazon Chime 管理ガイド」の「セットアップの準備」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateUser」を参照してください。

### delete-account

次のコード例は、delete-account を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントを削除する方法

次の delete-account の例では、指定されたアカウントを削除します。

```
aws chime delete-account --account-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Chime 管理ガイド」の「アカウントの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAccount」を参照してください。

### delete-phone-number

次のコード例では、delete-phone-number を使用する方法を示しています。

AWS CLI

電話番号を削除する方法

次の delete-phone-number の例では、指定された電話番号を削除キューに移動します。

```
aws chime delete-phone-number \
    --phone-number-id "+12065550100"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Chime 管理ガイド」の「電話番号の使用方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePhoneNumber」を参照してください。

### delete-room-membership

次のコード例は、delete-room-membership を使用する方法を示しています。

AWS CLI

チャットルームのメンバーとしてユーザーを削除する方法

次の delete-room-membership の例では、指定されたチャットルームから指定されたメンバーを削除します。

```
aws chime delete-room-membership \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --room-id abcd1e2d-3e45-6789-01f2-3g45h67i890j \
    --member-id 1ab2345c-67de-8901-f23g-45h678901j2k
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Chime ユーザーガイド」の「チャットルームの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteRoomMembership」を参照してください。

### delete-room

次のコード例では、delete-room を使用する方法を示しています。

AWS CLI

チャットルームを削除する方法

次の delete-room の例では、指定されたチャットルームを削除し、チャットルームメンバーシップを削除します。

```
aws chime delete-room \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --room-id abcd1e2d-3e45-6789-01f2-3g45h67i890j
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Chime ユーザーガイド」の「チャットルームの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteRoom」を参照してください。

### disassociate-phone-number-from-user

次のコード例は、disassociate-phone-number-from-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーから電話番号の関連付けを解除する方法

次の disassociate-phone-number-from-user の例では、指定されたユーザーから電話番号の関連付けを解除します。

```
aws chime disassociate-phone-number-from-user \
```

```
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --user-id 1ab2345c-67de-8901-f23g-45h678901j2k
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Chime 管理ガイド」の「ユーザーの電話番号の管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociatePhoneNumberFromUser」を参照してください。

### disassociate-signin-delegate-groups-from-account

次のコード例は、disassociate-signin-delegate-groups-from-account を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サインイン代理グループの関連付けを解除する方法

次の disassociate-signin-delegate-groups-from-account の例では、指定されたサインイン代理グループと指定された Amazon Chime アカウントとの関連付けを解除します。

```
aws chime disassociate-signin-delegate-groups-from-account \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --group-names "my_users"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Chime 管理ガイド」の「ユーザーアクセスと許可の管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateSigninDelegateGroupsFromAccount」を参照してください。

### get-account-settings

次のコード例では、get-account-settings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントの設定を取得する方法

次の get-account-settings の例では、指定されたアカウントのアカウント設定を取得します。

```
aws chime get-account-settings --account-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "AccountSettings": {
        "DisableRemoteControl": false,
        "EnableDialOut": false
    }
}
```

詳細については、「Amazon Chime 管理ガイド」の「Amazon Chime アカウントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAccountSettings」を参照してください。

### get-account

次のコード例では、get-account を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントの詳細を取得する方法

次の get-account の例では、指定された Amazon Chime アカウントに関する詳細を取得します。

```
aws chime get-account \
    --account-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "Account": {
        "AwsAccountId": "111122223333",
        "AccountId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
        "Name": "EnterpriseDirectory",
```

```
        "AccountType": "EnterpriseDirectory",
        "CreatedTimestamp": "2018-12-20T18:38:02.181Z",
        "DefaultLicense": "Pro",
        "SupportedLicenses": [
            "Basic",
            "Pro"
        ],
        "SigninDelegateGroups": [
            {
                "GroupName": "myGroup"
            },
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon Chime 管理ガイド」の「Amazon Chime アカウントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAccount」を参照してください。

### get-bot

次のコード例では、get-bot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ボットの詳細を取得する方法

次の get-bot の例では、指定されたポリシーの詳細を表示します。

```
aws chime get-bot \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --bot-id 123abcd4-5ef6-789g-0h12-34j56789012k
```

出力:

```
{
    "Bot": {
        "BotId": "123abcd4-5ef6-789g-0h12-34j56789012k",
        "UserId": "123abcd4-5ef6-789g-0h12-34j56789012k",
        "DisplayName": "myBot (Bot)",
        "BotType": "ChatBot",
```

```
        "Disabled": false,
        "CreatedTimestamp": "2019-09-09T18:05:56.749Z",
        "UpdatedTimestamp": "2019-09-09T18:05:56.749Z",
        "BotEmail": "myBot-chimebot@example.com",
        "SecurityToken": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Chime デベロッパーガイド」の「チャットボットの更新」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetBot」を参照してください。

### get-global-settings

次のコード例では、get-global-settings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グローバル設定を取得する方法

次の get-global-settings の例では、管理者の AWS アカウントに関連付けられた Amazon Chime Business Calling および Amazon Chime Voice Connectors の通話詳細レコードの保存に使用される S3 バケット名を取得します。

```
aws chime get-global-settings
```

出力:

```
{
    "BusinessCalling": {
        "CdrBucket": "s3bucket"
    },
    "VoiceConnector": {
        "CdrBucket": "s3bucket"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Chime 管理ガイド」の「グローバル設定の管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetGlobalSettings」を参照してください。

### get-phone-number-order

次のコード例では、get-phone-number-order を使用する方法を示しています。

AWS CLI

電話番号の注文の詳細を取得する方法

次の get-phone-number-order の例では、指定された電話番号の注文の詳細を表示します。

```
aws chime get-phone-number-order \
    --phone-number-order-id abc12345-de67-89f0-123g-h45i678j9012
```

出力:

```
{
    "PhoneNumberOrder": {
        "PhoneNumberOrderId": "abc12345-de67-89f0-123g-h45i678j9012",
        "ProductType": "VoiceConnector",
        "Status": "Partial",
        "OrderedPhoneNumbers": [
            {
              "E164PhoneNumber": "+12065550100",
              "Status": "Acquired"
            },
            {
                "E164PhoneNumber": "+12065550101",
                "Status": "Acquired"
            },
            {
                "E164PhoneNumber": "+12065550102",
                "Status": "Failed"
            }
        ],
        "CreatedTimestamp": "2019-08-09T21:35:21.427Z",
        "UpdatedTimestamp": "2019-08-09T21:35:31.926Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Chime 管理ガイド」の「電話番号の使用方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPhoneNumberOrder」を参照してください。

### get-phone-number-settings

次のコード例では、get-phone-number-settings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アウトバウンド呼び出し名を取得する方法

次の get-phone-number-settings の例では、呼び出し元のユーザーの AWS アカウントのデフォルトのアウトバウンド呼び出し名を取得します。

```
aws chime get-phone-number-settings
```

このコマンドでは何も出力されません。出力:

```
{
    "CallingName": "myName",
    "CallingNameUpdatedTimestamp": "2019-10-28T18:56:42.911Z"
}
```

詳細については、「Amazon Chime 管理ガイド」の「電話番号の使用方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPhoneNumberSettings」を参照してください。

### get-phone-number

次のコード例では、get-phone-number を使用する方法を示しています。

AWS CLI

電話番号の詳細を取得する方法

次の get-phone-number の例では、指定された電話番号の詳細を表示します。

```
aws chime get-phone-number \
    --phone-number-id +12065550100
```

出力:

```
{
    "PhoneNumber": {
        "PhoneNumberId": "%2B12065550100",
        "E164PhoneNumber": "+12065550100",
        "Type": "Local",
        "ProductType": "VoiceConnector",
        "Status": "Unassigned",
        "Capabilities": {
            "InboundCall": true,
            "OutboundCall": true,
            "InboundSMS": true,
            "OutboundSMS": true,
            "InboundMMS": true,
            "OutboundMMS": true
        },
       "Associations": [
            {
                "Value": "abcdef1ghij2klmno3pqr4",
                "Name": "VoiceConnectorId",
                "AssociatedTimestamp": "2019-10-28T18:40:37.453Z"
            }
        ],
        "CallingNameStatus": "UpdateInProgress",
        "CreatedTimestamp": "2019-08-09T21:35:21.445Z",
        "UpdatedTimestamp": "2019-08-09T21:35:31.745Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Chime 管理ガイド」の「電話番号の使用方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPhoneNumber」を参照してください。

### get-room

次のコード例は、get-room を使用する方法を示しています。

AWS CLI

チャットルームの詳細を取得する方法

次の get-room の例では、指定されたチャットルームの詳細を表示します。

```
aws chime get-room \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --room-id abcd1e2d-3e45-6789-01f2-3g45h67i890j
```

出力:

```
{
    "Room": {
        "RoomId": "abcd1e2d-3e45-6789-01f2-3g45h67i890j",
        "Name": "chatRoom",
        "AccountId": "12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45",
        "CreatedBy": "arn:aws:iam::111122223333:user/alejandro",
        "CreatedTimestamp": "2019-12-02T22:29:31.549Z",
        "UpdatedTimestamp": "2019-12-02T22:29:31.549Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Chime ユーザーガイド」の「チャットルームの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRoom」を参照してください。

### get-user-settings

次のコード例では、get-user-settings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザー設定を取得する方法

次の get-user-settings の例では、指定されたユーザー設定を表示します。

```
aws chime get-user-settings \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
```

```
    --user-id 1ab2345c-67de-8901-f23g-45h678901j2k
```

出力:

```
{
    "UserSettings": {
        "Telephony": {
            "InboundCalling": true,
            "OutboundCalling": true,
            "SMS": true
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon Chime 管理ガイド」の「ユーザーの電話番号の管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetUserSettings」を参照してください。

### get-user

次のコード例では、get-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポリシーの詳細を取得する方法

次の get-user の例では、指定されたユーザーの詳細を取得します。

```
aws chime get-user \
    --account-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE \
    --user-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "User": {
        "UserId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
        "AccountId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
```

```
        "PrimaryEmail": "marthar@example.com",
        "DisplayName": "Martha Rivera",
        "LicenseType": "Pro",
        "UserRegistrationStatus": "Registered",
        "RegisteredOn": "2018-12-20T18:45:25.231Z",
        "InvitedOn": "2018-12-20T18:45:25.231Z",
        "AlexaForBusinessMetadata": {
            "IsAlexaForBusinessEnabled": False,
            "AlexaForBusinessRoomArn": "null"
        },
        "PersonalPIN": "XXXXXXXXXX"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Chime 管理ガイド」の「ユーザーの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetUser」を参照してください。

### invite-users

次のコード例は、invite-users を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon Chime に参加するようにユーザーを招待する方法

次の invite-users の例では、指定された Amazon Chime アカウントにユーザーを招待する E メールを送信します。

```
aws chime invite-users \
    --account-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE \
    --user-email-list "alejandror@example.com" "janed@example.com"
```

出力:

```
{
    "Invites": [
        {
            "InviteId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
            "Status": "Pending",
            "EmailAddress": "alejandror@example.com",
```

```
            "EmailStatus": "Sent"
        }
        {
            "InviteId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE",
            "Status": "Pending",
            "EmailAddress": "janed@example.com",
            "EmailStatus": "Sent"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Chime 管理ガイド」の「ユーザーの招待と一時利用停止」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「InviteUsers」を参照してください。

### `list-accounts`

次のコード例では、`list-accounts` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントの一覧を取得する方法

次の `list-accounts` の例では、管理者の AWS アカウントの Amazon Chime アカウントの一覧を取得します。

```
aws chime list-accounts
```

出力:

```
{
    "Accounts": [
        {
            "AwsAccountId": "111122223333",
            "AccountId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "Name": "First Chime Account",
            "AccountType": "EnterpriseDirectory",
            "CreatedTimestamp": "2018-12-20T18:38:02.181Z",
            "DefaultLicense": "Pro",
```

```
            "SupportedLicenses": [
                "Basic",
                "Pro"
            ],
            "SigninDelegateGroups": [
                {
                    "GroupName": "myGroup"
                },
            ]
        },
        {
            "AwsAccountId": "111122223333",
            "AccountId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
            "Name": "Second Chime Account",
            "AccountType": "Team",
            "CreatedTimestamp": "2018-09-04T21:44:22.292Z",
            "DefaultLicense": "Pro",
            "SupportedLicenses": [
                "Basic",
                "Pro"
            ],
            "SigninDelegateGroups": [
                {
                    "GroupName": "myGroup"
                },
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Chime 管理ガイド」の「Amazon Chime アカウントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListAccounts」を参照してください。

### `list-bots`

次のコード例では、`list-bots` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ボットの一覧を取得する方法

次の list-bots の例では、指定された Amazon Chime Enterprise アカウントに関連付けられているボットを一覧表示します。

```
aws chime list-bots \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45
```

出力:

```
{
    "Bot": {
        "BotId": "123abcd4-5ef6-789g-0h12-34j56789012k",
        "UserId": "123abcd4-5ef6-789g-0h12-34j56789012k",
        "DisplayName": "myBot (Bot)",
        "BotType": "ChatBot",
        "Disabled": false,
        "CreatedTimestamp": "2019-09-09T18:05:56.749Z",
        "UpdatedTimestamp": "2019-09-09T18:05:56.749Z",
        "BotEmail": "myBot-chimebot@example.com",
        "SecurityToken": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Chime デベロッパーガイド」の「Amazon Chime でチャットボットを使用する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListBots」を参照してください。

### list-phone-number-orders

次のコード例では、list-phone-number-orders を使用する方法を示しています。

AWS CLI

電話番号の注文を一覧表示する方法

次の list-phone-number-orders の例では、Amazon Chime 管理者のアカウントに関連付けられた電話番号の注文を一覧表示します。

```
aws chime list-phone-number-orders
```

出力:

```
{
    "PhoneNumberOrders": [
        {
            "PhoneNumberOrderId": "abc12345-de67-89f0-123g-h45i678j9012",
            "ProductType": "VoiceConnector",
            "Status": "Partial",
            "OrderedPhoneNumbers": [
                {
                    "E164PhoneNumber": "+12065550100",
                    "Status": "Acquired"
                },
                {
                    "E164PhoneNumber": "+12065550101",
                    "Status": "Acquired"
                },
                {
                    "E164PhoneNumber": "+12065550102",
                    "Status": "Failed"
                }
            ],
            "CreatedTimestamp": "2019-08-09T21:35:21.427Z",
            "UpdatedTimestamp": "2019-08-09T21:35:31.926Z"
        }
        {
            "PhoneNumberOrderId": "cba54321-ed76-09f5-321g-h54i876j2109",
            "ProductType": "BusinessCalling",
            "Status": "Partial",
            "OrderedPhoneNumbers": [
                {
                    "E164PhoneNumber": "+12065550103",
                    "Status": "Acquired"
                },
                {
                    "E164PhoneNumber": "+12065550104",
                    "Status": "Acquired"
                },
                {
                    "E164PhoneNumber": "+12065550105",
                    "Status": "Failed"
                }
            ],
            "CreatedTimestamp": "2019-08-09T21:35:21.427Z",
```

```
            "UpdatedTimestamp": "2019-08-09T21:35:31.926Z"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Chime 管理ガイド」の「電話番号の使用方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPhoneNumberOrders」を参照してください。

### `list-phone-numbers`

次のコード例では、`list-phone-numbers` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon Chime アカウントの電話番号を一覧表示する方法

次の `list-phone-numbers` の例では、Amazon Chime アカウントに関連付けられた電話番号を一覧表示します。

```
aws chime list-phone-numbers
```

このコマンドでは何も出力されません。出力:

```
{
    "PhoneNumbers": [
        {
            "PhoneNumberId": "%2B12065550100",
            "E164PhoneNumber": "+12065550100",
            "Type": "Local",
            "ProductType": "VoiceConnector",
            "Status": "Assigned",
            "Capabilities": {
                "InboundCall": true,
                "OutboundCall": true,
                "InboundSMS": true,
                "OutboundSMS": true,
                "InboundMMS": true,
                "OutboundMMS": true
            },
```

```
            "Associations": [
                {
                    "Value": "abcdef1ghij2klmno3pqr4",
                    "Name": "VoiceConnectorId",
                    "AssociatedTimestamp": "2019-10-28T18:40:37.453Z"
                }
            ],
            "CallingNameStatus": "UpdateInProgress",
            "CreatedTimestamp": "2019-08-12T22:10:20.521Z",
            "UpdatedTimestamp": "2019-10-28T18:42:07.964Z"
        },
        {
            "PhoneNumberId": "%2B12065550101",
            "E164PhoneNumber": "+12065550101",
            "Type": "Local",
            "ProductType": "VoiceConnector",
            "Status": "Assigned",
            "Capabilities": {
                "InboundCall": true,
                "OutboundCall": true,
                "InboundSMS": true,
                "OutboundSMS": true,
                "InboundMMS": true,
                "OutboundMMS": true
            },
            "Associations": [
                {
                    "Value": "abcdef1ghij2klmno3pqr4",
                    "Name": "VoiceConnectorId",
                    "AssociatedTimestamp": "2019-10-28T18:40:37.511Z"
                }
            ],
            "CallingNameStatus": "UpdateInProgress",
            "CreatedTimestamp": "2019-08-12T22:10:20.521Z",
            "UpdatedTimestamp": "2019-10-28T18:42:07.960Z"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Chime 管理ガイド」の「電話番号の使用方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPhoneNumbers」を参照してください。

### list-room-memberships

次のコード例は、list-room-memberships を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルームメンバーシップを一覧表示する方法

次の list-room-memberships の例では、指定されたチャットルームのメンバーシップの詳細を一覧表示します。

```
aws chime list-room-memberships \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --room-id abcd1e2d-3e45-6789-01f2-3g45h67i890j
```

出力:

```
{
    "RoomMemberships": [
        {
            "RoomId": "abcd1e2d-3e45-6789-01f2-3g45h67i890j",
            "Member": {
                "MemberId": "2ab2345c-67de-8901-f23g-45h678901j2k",
                "MemberType": "User",
                "Email": "zhangw@example.com",
                "FullName": "Zhang Wei",
                "AccountId": "12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45"
            },
            "Role": "Member",
            "InvitedBy": "arn:aws:iam::111122223333:user/alejandro",
            "UpdatedTimestamp": "2019-12-02T22:46:58.532Z"
        },
        {
            "RoomId": "abcd1e2d-3e45-6789-01f2-3g45h67i890j",
            "Member": {
                "MemberId": "1ab2345c-67de-8901-f23g-45h678901j2k",
                "MemberType": "User",
                "Email": "janed@example.com",
                "FullName": "Jane Doe",
                "AccountId": "12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45"
            },
            "Role": "Administrator",
            "InvitedBy": "arn:aws:iam::111122223333:user/alejandro",
```

```
            "UpdatedTimestamp": "2019-12-02T22:46:58.532Z"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Chime ユーザーガイド」の「チャットルームの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListRoomMemberships」を参照してください。

### `list-rooms`

次のコード例では、`list-rooms` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

チャットルームを一覧表示する方法

次の `list-rooms` の例では、指定されたアカウントのチャットルームを一覧表示します。一覧は、指定されたメンバーが属するチャットルームにのみフィルタリングされます。

```
aws chime list-rooms \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --member-id 1ab2345c-67de-8901-f23g-45h678901j2k
```

出力:

```
{
    "Room": {
        "RoomId": "abcd1e2d-3e45-6789-01f2-3g45h67i890j",
        "Name": "teamRoom",
        "AccountId": "12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45",
        "CreatedBy": "arn:aws:iam::111122223333:user/alejandro",
        "CreatedTimestamp": "2019-12-02T22:29:31.549Z",
        "UpdatedTimestamp": "2019-12-02T22:33:19.310Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Chime ユーザーガイド」の「チャットルームの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListRooms」を参照してください。

### list-users

次のコード例では、list-users を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントのユーザーを一覧表示する方法

次の list-users の例では、指定された Amazon Chime アカウントのユーザーを一覧表示します。

```
aws chime list-users --account-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "Users": [
        {
            "UserId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
            "AccountId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "PrimaryEmail": "mariag@example.com",
            "DisplayName": "Maria Garcia",
            "LicenseType": "Pro",
            "UserType": "PrivateUser",
            "UserRegistrationStatus": "Registered",
            "RegisteredOn": "2018-12-20T18:45:25.231Z"
            "AlexaForBusinessMetadata": {
                "IsAlexaForBusinessEnabled": false
            }
        },
        {
            "UserId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE",
            "AccountId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "PrimaryEmail": "richardr@example.com",
            "DisplayName": "Richard Roe",
            "LicenseType": "Pro",
            "UserType": "PrivateUser",
            "UserRegistrationStatus": "Registered",
            "RegisteredOn": "2018-12-20T18:45:45.415Z"
```

```
            "AlexaForBusinessMetadata": {
                "IsAlexaForBusinessEnabled": false
            }
        },
        {
            "UserId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE",
            "AccountId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "PrimaryEmail": "saanvis@example.com",
            "DisplayName": "Saanvi Sarkar",
            "LicenseType": "Basic",
            "UserType": "PrivateUser",
            "UserRegistrationStatus": "Registered",
            "RegisteredOn": "2018-12-20T18:46:57.747Z"
            "AlexaForBusinessMetadata": {
                "IsAlexaForBusinessEnabled": false
            }
        },
        {
            "UserId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-55555EXAMPLE",
            "AccountId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "PrimaryEmail": "wxiulan@example.com",
            "DisplayName": "Wang Xiulan",
            "LicenseType": "Basic",
            "UserType": "PrivateUser",
            "UserRegistrationStatus": "Registered",
            "RegisteredOn": "2018-12-20T18:47:15.390Z"
            "AlexaForBusinessMetadata": {
                "IsAlexaForBusinessEnabled": false
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Chime 管理ガイド」の「ユーザーの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListUsers」を参照してください。

### `logout-user`

次のコード例は、`logout-user` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーをログアウトさせる方法

次の logout-user の例では、指定されたユーザーをログアウトさせます。

```
aws chime logout-user \
    --account-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE \
    --user-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「LogoutUser」を参照してください。

### regenerate-security-token

次のコード例は、regenerate-security-token を使用する方法を示しています。

AWS CLI

セキュリティトークンを再生成する方法

次の regenerate-security-token の例では、指定されたボットのセキュリティトークンを再生成します。

```
aws chime regenerate-security-token \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --bot-id 123abcd4-5ef6-789g-0h12-34j56789012k
```

出力:

```
{
    "Bot": {
        "BotId": "123abcd4-5ef6-789g-0h12-34j56789012k",
        "UserId": "123abcd4-5ef6-789g-0h12-34j56789012k",
        "DisplayName": "myBot (Bot)",
        "BotType": "ChatBot",
        "Disabled": false,
        "CreatedTimestamp": "2019-09-09T18:05:56.749Z",
        "UpdatedTimestamp": "2019-09-09T18:05:56.749Z",
        "BotEmail": "myBot-chimebot@example.com",
```

```
        "SecurityToken": "je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Chime デベロッパーガイド」の「認証チャットボットのリクエスト」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegenerateSecurityToken」を参照してください。

### reset-personal-pin

次のコード例では、reset-personal-pin を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーの個人用会議 PIN をリセットする方法

次の reset-personal-pin の例では、指定されたユーザーの個人用会議 PIN をリセットします。

```
aws chime reset-personal-pin \
    --account-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE
    --user-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "User": {
        "UserId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
        "AccountId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
        "PrimaryEmail": "mateo@example.com",
        "DisplayName": "Mateo Jackson",
        "LicenseType": "Pro",
        "UserType": "PrivateUser",
        "UserRegistrationStatus": "Registered",
        "RegisteredOn": "2018-12-20T18:45:25.231Z",
        "AlexaForBusinessMetadata": {
            "IsAlexaForBusinessEnabled": False,
            "AlexaForBusinessRoomArn": "null"
        },
        "PersonalPIN": "XXXXXXXXXX"
```

```
    }
}
```

詳細については、「Amazon Chime 管理ガイド」の「個人用会議 PIN の変更」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ResetPersonalPin」を参照してください。

### `restore-phone-number`

次のコード例では、`restore-phone-number` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

電話番号を復元する方法

次の `restore-phone-number` の例では、指定された電話番号を削除キューから復元します。

```
aws chime restore-phone-number \
    --phone-number-id "+12065550100"
```

出力:

```
{
    "PhoneNumber": {
        "PhoneNumberId": "%2B12065550100",
        "E164PhoneNumber": "+12065550100",
        "Type": "Local",
        "ProductType": "BusinessCalling",
        "Status": "Unassigned",
        "Capabilities": {
            "InboundCall": true,
            "OutboundCall": true,
            "InboundSMS": true,
            "OutboundSMS": true,
            "InboundMMS": true,
            "OutboundMMS": true
        },
        "Associations": [],
        "CreatedTimestamp": "2019-08-09T21:35:21.445Z",
        "UpdatedTimestamp": "2019-08-12T22:06:36.355Z"
```

```
    }
}
```

詳細については、「Amazon Chime 管理ガイド」の「電話番号の使用方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RestorePhoneNumber」を参照してください。

### `search-available-phone-numbers`

次のコード例では、`search-available-phone-numbers` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能な電話番号を検索する方法

次の `search-available-phone-numbers` の例では、使用可能な電話番号を市外局番で検索します。

```
aws chime search-available-phone-numbers \
    --area-code "206"
```

出力:

```
{
    "E164PhoneNumbers": [
        "+12065550100",
        "+12065550101",
        "+12065550102",
        "+12065550103",
        "+12065550104",
        "+12065550105",
        "+12065550106",
        "+12065550107",
        "+12065550108",
        "+12065550109",
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Chime 管理ガイド」の「電話番号の使用方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SearchAvailablePhoneNumbers」を参照してください。

### update-account-settings

次のコード例では、update-account-settings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントの設定を更新する方法

次の update-account-settings の例では、指定された Amazon Chime アカウントの共有画面のリモートコントロールを無効にします。

```
aws chime update-account-settings \
    --account-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE \
    --account-settings DisableRemoteControl=true
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateAccountSettings」を参照してください。

### update-account

次のコード例では、update-account を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントを更新する方法

次の update-account の例では、指定されたアカウント名を更新します。

```
aws chime update-account \
    --account-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE \
    --name MyAccountName
```

出力:

```
{
    "Account": {
```

```
        "AwsAccountId": "111122223333",
        "AccountId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
        "Name": "MyAccountName",
        "AccountType": "Team",
        "CreatedTimestamp": "2018-09-04T21:44:22.292Z",
        "DefaultLicense": "Pro",
        "SupportedLicenses": [
            "Basic",
            "Pro"
        ],
        "SigninDelegateGroups": [
            {
                "GroupName": "myGroup"
            },
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon Chime 管理ガイド」の「アカウントの名前変更」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateAccount」を参照してください。

### update-bot

次のコード例では、update-bot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ボットを更新する方法

次の update-bot の例では、指定されたボットのステータスを更新して、実行を停止します。

```
aws chime update-bot \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --bot-id 123abcd4-5ef6-789g-0h12-34j56789012k \
    --disabled
```

出力:

```
{
```

```
    "Bot": {
        "BotId": "123abcd4-5ef6-789g-0h12-34j56789012k",
        "UserId": "123abcd4-5ef6-789g-0h12-34j56789012k",
        "DisplayName": "myBot (Bot)",
        "BotType": "ChatBot",
        "Disabled": true,
        "CreatedTimestamp": "2019-09-09T18:05:56.749Z",
        "UpdatedTimestamp": "2019-09-09T18:05:56.749Z",
        "BotEmail": "myBot-chimebot@example.com",
        "SecurityToken": "je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Chime デベロッパーガイド」の「チャットボットの更新」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateBot」を参照してください。

### update-global-settings

次のコード例では、update-global-settings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グローバル設定を更新する方法

次の update-global-settings の例では、管理者の AWS アカウントに関連付けられた Amazon Chime Business Calling および Amazon Chime Voice Connectors の通話詳細レコードの保存に使用される S3 バケットを更新します。

```
aws chime update-global-settings \
    --business-calling CdrBucket="s3bucket" \
    --voice-connector CdrBucket="s3bucket"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Chime 管理ガイド」の「グローバル設定の管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateGlobalSettings」を参照してください。

### update-phone-number-settings

次のコード例では、update-phone-number-settings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アウトバウンド呼び出し名を更新する方法

次の update-phone-number-settings の例では、管理者の AWS アカウントのデフォルトのアウトバウンド呼び出し名を更新します。

```
aws chime update-phone-number-settings \
    --calling-name "myName"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Chime 管理ガイド」の「電話番号の使用方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdatePhoneNumberSettings」を参照してください。

### update-phone-number

次のコード例では、update-phone-number を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 電話番号の製品タイプを更新する方法

次の update-phone-number の例では、指定された電話番号の製品タイプを更新します。

```
aws chime update-phone-number \
    --phone-number-id "+12065550100" \
    --product-type "BusinessCalling"
```

出力:

```
{
    "PhoneNumber": {
        "PhoneNumberId": "%2B12065550100",
        "E164PhoneNumber": "+12065550100",
```

```
        "Type": "Local",
        "ProductType": "BusinessCalling",
        "Status": "Unassigned",
        "Capabilities": {
            "InboundCall": true,
            "OutboundCall": true,
            "InboundSMS": true,
            "OutboundSMS": true,
            "InboundMMS": true,
            "OutboundMMS": true
        },
        "Associations": [],
        "CallingName": "phonenumber1",
        "CreatedTimestamp": "2019-08-09T21:35:21.445Z",
        "UpdatedTimestamp": "2019-08-12T21:44:07.591Z"
    }
}
```

例 2: 電話番号のアウトバウンド呼び出し名を更新する方法

次の update-phone-number の例では、指定された電話番号のアウトバウンド呼び出し名を更新します。

aws chime update-phone-number --phone-number-id "+12065550100" --calling-name "phonenumber2"

出力:

```
{
    "PhoneNumber": {
        "PhoneNumberId": "%2B12065550100",
        "E164PhoneNumber": "+12065550100",
        "Type": "Local",
        "ProductType": "BusinessCalling",
        "Status": "Unassigned",
        "Capabilities": {
            "InboundCall": true,
            "OutboundCall": true,
            "InboundSMS": true,
            "OutboundSMS": true,
            "InboundMMS": true,
            "OutboundMMS": true
        },
```

```
        "Associations": [],
        "CallingName": "phonenumber2",
        "CreatedTimestamp": "2019-08-09T21:35:21.445Z",
        "UpdatedTimestamp": "2019-08-12T21:44:07.591Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Chime 管理ガイド」の「電話番号の使用方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdatePhoneNumber」を参照してください。

### update-room-membership

次のコード例は、update-room-membership を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルームメンバーシップを更新する方法

次の update-room-membership の例では、指定されたチャットルームメンバーのロールを Administrator に変更します。

```
aws chime update-room-membership \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --room-id abcd1e2d-3e45-6789-01f2-3g45h67i890j \
    --member-id 1ab2345c-67de-8901-f23g-45h678901j2k \
    --role Administrator
```

出力:

```
{
    "RoomMembership": {
        "RoomId": "abcd1e2d-3e45-6789-01f2-3g45h67i890j",
        "Member": {
            "MemberId": "1ab2345c-67de-8901-f23g-45h678901j2k",
            "MemberType": "User",
            "Email": "sofiamartinez@example.com",
            "FullName": "Sofia Martinez",
            "AccountId": "12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45"
        },
```

```
        "Role": "Administrator",
        "InvitedBy": "arn:aws:iam::111122223333:user/admin",
        "UpdatedTimestamp": "2019-12-02T22:40:22.931Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Chime ユーザーガイド」の「チャットルームの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateRoomMembership」を参照してください。

### update-room

次のコード例では、update-room を使用する方法を示しています。

AWS CLI

チャットルームを更新する方法

次の update-room の例では、指定されたチャットルームの名前を変更します。

```
aws chime update-room \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --room-id abcd1e2d-3e45-6789-01f2-3g45h67i890j \
    --name teamRoom
```

出力:

```
{
    "Room": {
        "RoomId": "abcd1e2d-3e45-6789-01f2-3g45h67i890j",
        "Name": "teamRoom",
        "AccountId": "12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45",
        "CreatedBy": "arn:aws:iam::111122223333:user/alejandro",
        "CreatedTimestamp": "2019-12-02T22:29:31.549Z",
        "UpdatedTimestamp": "2019-12-02T22:33:19.310Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Chime ユーザーガイド」の「チャットルームの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateRoom」を参照してください。

### update-user-settings

次のコード例では、update-user-settings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザー設定を更新する方法

次の update-user-settings の例では、指定されたユーザーがインバウンドコールとアウトバウンドコールを行い、SMS メッセージを送受信できるようにします。

```
aws chime update-user-settings \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --user-id 1ab2345c-67de-8901-f23g-45h678901j2k \
    --user-settings "Telephony={InboundCalling=true,OutboundCalling=true,SMS=true}"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Chime 管理ガイド」の「ユーザーの電話番号の管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateUserSettings」を参照してください。

### update-user

次のコード例では、update-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーの詳細を更新する方法

この例では、指定されたユーザーの指定された詳細を更新します。

コマンド:

```
aws chime update-user \
    --account-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE \
    --user-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE \
```

```
    --license-type "Basic"
```

出力:

```
{
    "User": {
        "UserId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateUser」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Cloud Control API の例

次のコード例では、Cloud Control API で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `create-resource`

次の例では、`create-resource` を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

リソースを作成する方法

次の `create-resource` の例では、ResourceExample という名前の AWS ::Kinesis::Stream リソースを作成します。保持期間は 168 時間、シャード数は 3 です。

```
aws cloudcontrol create-resource \
    --type-name AWS::Kinesis::Stream \
    --desired-state "{\"Name\": \"ResourceExample\",\"RetentionPeriodHours\":168,
 \"ShardCount\":3}"
```

出力:

```
{
    "ProgressEvent": {
        "EventTime": 1632506656.706,
        "TypeName": "AWS::Kinesis::Stream",
        "OperationStatus": "IN_PROGRESS",
        "Operation": "CREATE",
        "Identifier": "ResourceExample",
        "RequestToken": "20999d87-e304-4725-ad84-832dcbfd7fc5"
    }
}
```

詳細については、「Cloud Control API ユーザーガイド」の「リソースの作成」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateResource」を参照してください。

### delete-resource

次の例では、delete-resource を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

リソースを削除する方法

次の delete-resource の例では、 AWS アカウントから識別子 ResourceExample を持つ AWS ::Kinesis::Stream リソースを削除します。

```
aws cloudcontrol delete-resource \
    --type-name AWS::Kinesis::Stream \
    --identifier ResourceExample
```

出力:

```
{
```

```
    "ProgressEvent": {
        "TypeName": "AWS::Kinesis::Stream",
        "Identifier": "ResourceExample",
        "RequestToken": "e48f26ff-d0f9-4ab8-a878-120db1edf111",
        "Operation": "DELETE",
        "OperationStatus": "IN_PROGRESS",
        "EventTime": 1632950300.14
    }
}
```

詳細については、「Cloud Control API ユーザーガイド」の「リソースの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteResource」を参照してください。

### get-resource-request-status

次の例では、get-resource-request-status を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

リソースリクエストのステータス情報を取得する方法

次の get-resource-request-status の例では、指定されたリソースリクエストに関するステータス情報を返します。

```
aws cloudcontrol get-resource-request-status \
    --request-token "e1a6b86e-46bd-41ac-bfba-001234567890"
```

出力:

```
{
    "ProgressEvent": {
        "TypeName": "AWS::Kinesis::Stream",
        "Identifier": "Demo",
        "RequestToken": "e1a6b86e-46bd-41ac-bfba-001234567890",
        "Operation": "CREATE",
        "OperationStatus": "FAILED",
        "EventTime": 1632950268.481,
        "StatusMessage": "Resource of type 'AWS::Kinesis::Stream' with identifier
 'Demo' already exists.",
```

```
        "ErrorCode": "AlreadyExists"
    }
}
```

詳細については、「Cloud Control API ユーザーガイド」の「リソースのオペレーションリクエストの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetResourceRequestStatus」を参照してください。

### `get-resource`

次の例では、`get-resource` を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

リソースの現在の状態を取得する方法

次の `get-resource` の例では、ResourceExample という名前の AWS::Kinesis::Stream リソースの現在の状態を返します。

```
aws cloudcontrol get-resource \
    --type-name AWS::Kinesis::Stream \
    --identifier ResourceExample
```

出力:

```
{
    "TypeName": "AWS::Kinesis::Stream",
    "ResourceDescription": {
        "Identifier": "ResourceExample",
        "Properties": "{\"Arn\":\"arn:aws:kinesis:us-west-2:099908667365:stream/
ResourceExample\",\"RetentionPeriodHours\":168,\"Name\":\"ResourceExample\",
\"ShardCount\":3}"
    }
}
```

詳細については、「Cloud Control API ユーザーガイド」の「リソースの現在の状態の読み込み」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetResource」を参照してください。

### list-resource-requests

次の例では、list-resource-requests を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

アクティブなリソースオペレーションリクエストを一覧表示する方法

次の list-resource-requests の例では、AWS アカウントで失敗した CREATE および UPDATE オペレーションのリソースリクエストを一覧表示します。

```
aws cloudcontrol list-resource-requests \
    --resource-request-status-filter Operations=CREATE,OperationStatuses=FAILED
```

出力:

```
{
    "ResourceRequestStatusSummaries": [
        {
            "TypeName": "AWS::Kinesis::Stream",
            "Identifier": "Demo",
            "RequestToken": "e1a6b86e-46bd-41ac-bfba-633abcdfdbd7",
            "Operation": "CREATE",
            "OperationStatus": "FAILED",
            "EventTime": 1632950268.481,
            "StatusMessage": "Resource of type 'AWS::Kinesis::Stream' with
 identifier 'Demo' already exists.",
            "ErrorCode": "AlreadyExists"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Cloud Control API ユーザーガイド」の「リソースのオペレーションリクエストの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListResourceRequests」を参照してください。

### list-resources

次の例では、list-resources を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

特定のタイプのリソースを一覧表示する方法

次の `list-resources` の例では、 AWS アカウントでプロビジョニングされた AWS::Kinesis::Stream リソースを一覧表示します。

```
aws cloudcontrol list-resources \
    --type-name AWS::Kinesis::Stream
```

出力:

```
{
    "TypeName": "AWS::Kinesis::Stream",
    "ResourceDescriptions": [
        {
            "Identifier": "MyKinesisStream",
            "Properties": "{\"Name\":\"MyKinesisStream\"}"
        },
        {
            "Identifier": "AnotherStream",
            "Properties": "{\"Name\":\"AnotherStream\"}"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Cloud Control API ユーザーガイド」の「リソースの検索」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListResources」を参照してください。

### update-resource

次の例では、`update-resource` を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

既存のリソースのプロパティを更新する方法

次の `update-resource` の例では、「ExampleLogGroup」という名前の AWS::Logs::LogGroup リソースの保持ポリシーを 90 日に更新します。

```
aws cloudcontrol update-resource \
    --type-name AWS::Logs::LogGroup \
    --identifier ExampleLogGroup \
    --patch-document "[{\"op\":\"replace\",\"path\":\"/RetentionInDays\",\"value
\":90}]"
```

出力:

```
{
    "ProgressEvent": {
        "EventTime": "2021-08-09T18:17:15.219Z",
        "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
        "OperationStatus": "IN_PROGRESS",
        "Operation": "UPDATE",
        "Identifier": "ExampleLogGroup",
        "RequestToken": "5f40c577-3534-4b20-9599-0b0123456789"
    }
}
```

詳細については、「Cloud Control API ユーザーガイド」の「リソースの更新」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateResource」を参照してください。

## AWS Cloud Map examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS Cloud Map で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### `create-http-namespace`

次のコード例は、`create-http-namespace` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

HTTP 名前空間を作成するには

次の `create-http-namespace` の例では、HTTP 名前空間 `example.com` を作成します。

```
aws servicediscovery create-http-namespace \
    --name example.com \
    --creator-request-id example-request-id
```

出力:

```
{
    "OperationId": "gv4g5meo7ndmeh4fqskygvk23d2fijwa-k9302yzd"
}
```

オペレーションが成功したことを確認するには、`get-operation` を実行します。詳細については、「get-operation」を参照してください。

名前空間の作成の詳細については、「AWS Cloud Map Developer Guide」の「Creating an AWS Cloud Map namespace to group application services」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateHttpNamespace」を参照してください。

### `create-private-dns-namespace`

次のコード例は、`create-private-dns-namespace` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プライベート DNS 名前空間を作成するには

次の `create-private-dns-namespace` の例では、プライベート DNS 名前空間を作成します。

```
aws servicediscovery create-private-dns-namespace \
    --name example.com \
    --vpc vpc-1c56417b
```

出力:

```
{
    "OperationId": "gv4g5meo7ndmeh4fqskygvk23d2fijwa-k9302yzd"
}
```

オペレーションが成功したことを確認するには、get-operation を実行します。詳細については、「get-operation」を参照してください。

詳細については、AWS Cloud Map デベロッパーガイドの「名前空間の作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreatePrivateDnsNamespace」を参照してください。

### create-public-dns-namespace

次のコード例は、create-public-dns-namespace を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パブリック DNS 名前空間を作成するには

次の create-public-dns-namespace の例では、パブリック DNS 名前空間 example.com を作成します。

```
aws servicediscovery create-public-dns-namespace \
    --name example-public-dns.com \
    --creator-request-id example-public-request-id \
    --properties DnsProperties={SOA={TTL=60}}
```

出力:

```
{
    "OperationId": "gv4g5meo7ndmeh4fqskygvk23d2fijwa-k9302yzd"
}
```

オペレーションが成功したことを確認するには、get-operation を実行します。

名前空間の作成の詳細については、「AWS Cloud Map Developer Guide」の「Creating an AWS Cloud Map namespace to group application services」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreatePublicDnsNamespace」を参照してください。

### create-service

次の例は、create-service を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: 名前空間 ID を使用してサービスを作成するには

次の create-service の例では、サービスを作成します。

```
aws servicediscovery create-service \
    --name myservice \
    --namespace-id  ns-ylexjili4cdxy3xm \
    --dns-config "RoutingPolicy=MULTIVALUE,DnsRecords=[{Type=A,TTL=60}]"
```

出力:

```
{
    "Service": {
        "Id": "srv-abcd1234xmpl5678",
        "Arn": "arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-
abcd1234xmpl5678",
        "ResourceOwner": "123456789012",
        "Name": "myservice",
        "NamespaceId": "ns-abcd1234xmpl5678",
        "DnsConfig": {
            "NamespaceId": "ns-abcd1234xmpl5678",
            "RoutingPolicy": "MULTIVALUE",
            "DnsRecords": [
                {
                    "Type": "A",
                    "TTL": 60
                }
            ]
        },
```

```
        "Type": "DNS_HTTP",
        "CreateDate": "2025-08-18T13:45:31.023000-05:00",
        "CreatorRequestId": "abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678",
        "CreatedByAccount": "123456789012"
    }
}
```

詳細については、「AWS Cloud Map デベロッパーガイド」の「アプリケーションコンポーネントの AWS Cloud Map サービスを作成する」を参照してください。

例 2: 名前空間 ARN を使用してサービスを作成するには

次の `create-service` の例では、名前空間 ID の代わりに名前空間 ARN を使用してサービスを作成します。共有名前空間でサービスを作成するときは、名前空間 ARN を指定する必要があります。

```
aws servicediscovery create-service \
    --name myservice-arn \
    --namespace-id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:namespace/ns-abcd1234xmpl5678 \
    --dns-config "RoutingPolicy=MULTIVALUE,DnsRecords=[{Type=A,TTL=60}]"
```

出力:

```
{
    "Service": {
        "Id": "srv-abcd1234xmpl5678",
        "Arn": "arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-abcd1234xmpl5678",
        "ResourceOwner": "123456789012",
        "Name": "myservice-arn",
        "NamespaceId": "ns-abcd1234xmpl5678",
        "DnsConfig": {
            "NamespaceId": "ns-abcd1234xmpl5678",
            "RoutingPolicy": "MULTIVALUE",
            "DnsRecords": [
                {
                    "Type": "A",
                    "TTL": 60
                }
            ]
        },
        "Type": "DNS_HTTP",
```

```
        "CreateDate": "2025-08-18T13:45:31.023000-05:00",
        "CreatorRequestId": "abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678",
        "CreatedByAccount": "123456789012"
    }
}
```

詳細については、「AWS Cloud Map デベロッパーガイド」の「共有 AWS Cloud Map 名前空間」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateService」を参照してください。

### delete-namespace

次の例は、delete-namespace を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: 名前空間を削除するには

次の delete-namespace の例では、名前空間を削除します。

```
aws servicediscovery delete-namespace \
    --id ns-abcd1234xmpl5678
```

出力:

```
{
    "OperationId": "abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678"
}
```

オペレーションが成功したことを確認するには、get-operation を実行します。詳細については、「get-operation」を参照してください。

詳細については、「AWS Cloud Map デベロッパーガイド」の「AWS Cloud Map 名前空間の削除」を参照してください。

例 2: 名前空間 ARN を使用して名前空間を削除するには

次の delete-namespace の例では、ARN を使用して名前空間を削除します。

```
aws servicediscovery delete-namespace \
```

```
    --id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:namespace/ns-
abcd1234xmpl5678
```

出力:

```
{
    "OperationId": "abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678"
}
```

詳細については、「AWS Cloud Map デベロッパーガイド」の「AWS Cloud Map 名前空間の削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteNamespace」を参照してください。

### delete-service-attributes

次の例は、delete-service-attributes を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: サービス属性を削除するには

次の delete-service-attributes の例では、指定されたサービスに関連付けられているキー Port を持つサービス属性を削除します。

```
aws servicediscovery delete-service-attributes \
    --service-id srv-abcd1234xmpl5678 \
    --attributes Port
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Cloud Map Developer Guide」の「AWS Cloud Map services」を参照してください。

例 2: ARN を使用してサービス属性を削除するには

次の delete-service-attributes の例では、サービス ARN を使用してサービス属性を削除します。アカウントと共有されている名前空間で作成されたサービスに関連付けられた属性を削除するには、ARN を指定する必要があります。

```
aws servicediscovery delete-service-attributes \
```

```
    --service-id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-
abcd1234xmpl5678 \
    --attributes Port
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Cloud Map デベロッパーガイド」の「AWS Cloud Map サービス」および「共有 AWS Cloud Map 名前空間」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteServiceAttributes」を参照してください。

### delete-service

次の例は、delete-service を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: サービスを削除するには

次の delete-service の例では、サービスを削除します。

```
aws servicediscovery delete-service \
    --id srv-abcd1234xmpl5678
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Cloud Map デベロッパーガイド」の「AWS Cloud Map サービスの削除」を参照してください。

例 2: ARN を使用してサービスを削除するには

次の delete-service の例では、ARN を使用してサービスを削除します。

```
aws servicediscovery delete-service \
    --id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-
abcd1234xmpl5678
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Cloud Map デベロッパーガイド」の「AWS Cloud Map サービスの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteService」を参照してください。

### deregister-instance

次の例は、deregister-instance を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: サービスインスタンスの登録を解除するには

次の deregister-instance の例では、サービスインスタンスの登録を解除します。

```
aws servicediscovery deregister-instance \
    --service-id srv-p5zdwlg5uvvzjita \
    --instance-id myservice-53
```

出力:

```
{
    "OperationId": "4yejorelbukcjzpnr6tlmrghsjwpngf4-k98rnaiq"
}
```

オペレーションが成功したことを確認するには、get-operation を実行します。詳細については、「get-operation」を参照してください。

詳細については、「AWS Cloud Map デベロッパーガイド」の「サービスインスタンスの登録解除」を参照してください。

例 2: 共有名前空間のサービス ARN を使用してサービスインスタンスの登録を解除するには

次の deregister-instance の例では、サービス ID の代わりにサービス ARN を使用してサービスインスタンスの登録を解除します。アカウントと共有されている名前空間で作成されたサービスからインスタンスを登録解除するには、ARN を指定する必要があります。

```
aws servicediscovery deregister-instance \
    --service-id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-
p5zdwlg5uvvzjita \
    --instance-id web-server-01
```

出力:

```
{
    "OperationId": "gv4g5meo7ndmkqjrhpn39wk42xmpl"
}
```

詳細については、「AWS Cloud Map デベロッパーガイド」の「共有 AWS Cloud Map 名前空間」と「AWS Cloud Map サービスインスタンスの登録を解除する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeregisterInstance」を参照してください。

### discover-instances-revision

次の例は、discover-instances-revision を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: インスタンスのリビジョンを検出するには

次の discover-instances-revision の例では、インスタンスのリビジョンの増加を検出します。

```
aws servicediscovery discover-instances-revision \
    --namespace-name example.com \
    --service-name myservice
```

出力:

```
{
    "InstancesRevision": 123456
}
```

詳細については、「AWS Cloud Map Developer Guide」の「AWS Cloud Map service instances」を参照してください。

例 2: 特定の所有者アカウントからインスタンスのリビジョンを検出するには

次の discover-instances-revision の例では、特定の所有者アカウントからのインスタンスのリビジョンを検出します。owner-account パラメータは、アカウントと共有されている名前空間内のインスタンスに必要です。

```
aws servicediscovery discover-instances-revision \
    --namespace-name shared-namespace \
    --service-name shared-service \
    --owner-account 123456789111
```

出力:

```
{
    "InstancesRevision": 1234567890
}
```

詳細については、「AWS Cloud Map デベロッパーガイド」の「共有 AWS Cloud Map 名前空間」と「AWS Cloud Map サービスインスタンス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DiscoverInstancesRevision」を参照してください。

### discover-instances

次の例は、discover-instances を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: 登録済みインスタンスを検出するには

次の discover-instances の例では、登録済みインスタンスを検出します。

```
aws servicediscovery discover-instances \
    --namespace-name example.com \
    --service-name myservice \
    --max-results 10 \
    --health-status ALL
```

出力:

```
{
    "Instances": [
        {
            "InstanceId": "myservice-53",
            "NamespaceName": "example.com",
```

```
            "ServiceName": "myservice",
            "HealthStatus": "UNKNOWN",
            "Attributes": {
                "AWS_INSTANCE_IPV4": "172.2.1.3",
                "AWS_INSTANCE_PORT": "808"
            }
        }
    ],
    "InstancesRevision": 85648075627387284
}
```

詳細については、「AWS Cloud Map Developer Guide」の「AWS Cloud Map service instances」を参照してください。

例 2: 特定の所有者アカウントからインスタンスを検出するには

次の discover-instances の例では、特定の所有者アカウントから登録されたインスタンスを検出します。このパラメータは、アカウントと共有されている名前空間内のインスタンスを検出するために必要です。

```
aws servicediscovery discover-instances \
    --namespace-name shared-namespace \
    --service-name shared-service \
    --owner-account 123456789111
```

出力:

```
{
    "Instances": [
        {
            "InstanceId": "shared-instance-1234",
            "NamespaceName": "shared-namespace",
            "ServiceName": "shared-service",
            "HealthStatus": "HEALTHY",
            "Attributes": {
                "AWS_INSTANCE_IPV4": "203.0.113.75",
                "AWS_INSTANCE_PORT": "80"
            }
        }
    ],
    "InstancesRevision": 1234567890
}
```

詳細については、「AWS Cloud Map デベロッパーガイド」の「共有 AWS Cloud Map 名前空間」と「AWS Cloud Map サービスインスタンス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DiscoverInstances」を参照してください。

### get-instance

次の例は、get-instance を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: インスタンスの詳細を取得するには

次の get-instance の例では、サービスの属性を取得します。

```
aws servicediscovery get-instance \
    --service-id srv-e4anhexample0004
    --instance-id i-abcd1234
```

出力:

```
{
    "ResourceOwner": "123456789012",
    "Instance": {
        "Id": "arn:aws:servicediscovery:us-west-2:111122223333;:service/srv-
e4anhexample0004",
        "Attributes": {
            "AWS_INSTANCE_IPV4": "192.0.2.44",
            "AWS_INSTANCE_PORT": "80",
            "color": "green",
            "region": "us-west-2",
            "stage": "beta"
        },
        "CreatedByAccount": "123456789012"
    }
}
```

詳細については、「AWS Cloud Map Developer Guide」の「AWS Cloud Map service instances」を参照してください。

例 2: 共有名前空間のサービス ARN を使用してインスタンスの詳細を取得するには

次の get-instance の例では、サービス ID の代わりにサービス ARN を使用してインスタンスの属性を取得します。アカウントと共有されている名前空間に関連付けられたインスタンスの詳細を取得するには、ARN を指定する必要があります。この例で返されたインスタンスは、アカウント 123456789012 が所有する名前空間にアカウント 123456789111 によって登録されました。

```
aws servicediscovery get-instance \
    --service-id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-p5zdwlg5uvvzjita \
    --instance-id web-server-01
```

出力:

```
{
    "ResourceOwner": "123456789012",
    "Instance": {
        "Id": "web-server-01",
        "Attributes": {
            "AWS_INSTANCE_IPV4": "203.0.113.15",
            "AWS_INSTANCE_PORT": "80"
        },
        "CreatedByAccount": "123456789111"
    }
}
```

クロスアカウント名前空間の共有の詳細については、「AWS Cloud Map デベロッパーガイド」の「共有 AWS Cloud Map 名前空間」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetInstance」を参照してください。

### get-instances-health-status

次の例は、get-instances-health-status を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: サービスに関連付けられているインスタンスのヘルスステータスを取得するには

次の get-instances-health-status の例では、指定されたサービスに関連付けられているインスタンスのヘルスステータスを取得します。

```
aws servicediscovery get-instances-health-status \
    --service-id srv-e4anhexample0004
```

出力:

```
{
    "Status": {
        "i-abcd1234": "HEALTHY",
        "i-abcd1235": "UNHEALTHY"
    }
}
```

詳細については、「AWS Cloud Map Developer Guide」の「AWS Cloud Map service instances」を参照してください。

例 2: 共有名前空間のサービス ARN を使用してインスタンスのヘルスステータスを取得するには

次の get-instances-health-status の例では、サービス ID の代わりにサービス ARN を使用してインスタンスのヘルスステータスを取得します。リクエスタのアカウントと共有されている名前空間に関連付けられたインスタンスのヘルスステータスを取得するには、ARN を指定する必要があります。

```
aws servicediscovery get-instances-health-status \
    --service-id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-
p5zdwlg5uvvzjita
```

出力:

```
{
    "Status": {
        "web-server-01": "HEALTHY",
        "web-server-02": "UNHEALTHY"
    }
}
```

詳細については、「AWS Cloud Map デベロッパーガイド」の「AWS Cloud Map サービスインスタンス」と「共有 AWS Cloud Map 名前空間」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetInstancesHealthStatus」を参照してください。

### get-namespace

次の例は、get-namespace を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: 名前空間の詳細を取得するには

次の get-namespace の例では、指定された名前空間に関する情報を取得します。

```
aws servicediscovery get-namespace \
    --id ns-abcd1234xmpl5678
```

出力:

```
{
    "Namespace": {
        "Id": "ns-abcd1234xmpl5678",
        "Arn": "arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:namespace/ns-
abcd1234xmpl5678",
        "ResourceOwner": "123456789012",
        "Name": "example-http.com",
        "Type": "HTTP",
        "Description": "Example.com AWS Cloud Map HTTP Namespace",
        "Properties": {
            "DnsProperties": {},
            "HttpProperties": {
                "HttpName": "example-http.com"
            }
        },
        "CreateDate": "2024-02-23T13:35:21.874000-06:00",
        "CreatorRequestId": "abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678"
    }
}
```

詳細については、「AWS Cloud Map Developer Guide」の「AWS Cloud Map namespaces」を参照してください。

例 2: ARN を使用して名前空間の詳細を取得するには

次の get-namespace の例では、ARN を使用して指定された名前空間に関する情報を取得します。アカウントと共有されている名前空間の詳細を取得するには、ARN を指定する必要があります。

```
aws servicediscovery get-namespace \
    --id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:namespace/ns-
abcd1234xmpl5678
```

出力:

```
{
    "Namespace": {
        "Id": "ns-abcd1234xmpl5678",
        "Arn": "arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:namespace/ns-
abcd1234xmpl5678",
        "ResourceOwner": "123456789012",
        "Name": "example-http.com",
        "Type": "HTTP",
        "Description": "Example.com AWS Cloud Map HTTP Namespace",
        "Properties": {
            "DnsProperties": {},
            "HttpProperties": {
                "HttpName": "example-http.com"
            }
        },
        "CreateDate": "2024-02-23T13:35:21.874000-06:00",
        "CreatorRequestId": "abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678"
    }
}
```

詳細については、「AWS Cloud Map デベロッパーガイド」の「共有 AWS Cloud Map 名前空間」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetNamespace」を参照してください。

### get-operation

次の例は、get-operation を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: オペレーションの結果を取得するには

次の get-operation の例では、名前空間の作成オペレーションの結果を取得します。

```
aws servicediscovery get-operation \
    --operation-id abcd1234xmpl5678abcd1234xmpl5678-abcd1234
```

出力:

```
{
    "Operation": {
        "Id": "abcd1234xmpl5678abcd1234xmpl5678-abcd1234",
        "Type": "CREATE_NAMESPACE",
        "Status": "SUCCESS",
        "CreateDate": "2025-01-13T13:35:21.874000-06:00",
        "UpdateDate": "2025-01-13T13:36:02.469000-06:00",
        "Targets": {
            "NAMESPACE": "ns-abcd1234xmpl5678"
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS Cloud Map Developer Guide」の「Creating an AWS Cloud Map namespace to group application services」を参照してください。

例 2: 特定の所有者アカウントからオペレーションを取得するには

次の get-operation の例では、特定の名前空間所有者アカウントに関連付けられたオペレーションの結果を取得します。このパラメータは、アカウントと共有されている名前空間に関連付けられたオペレーションの結果を取得するために必要です。

```
aws servicediscovery get-operation \
    --operation-id abcd1234xmpl5678abcd1234xmpl5678-abcd1234 \
    --owner-account 123456789111
```

出力:

```
{
    "Operation": {
        "Id": "abcd1234xmpl5678abcd1234xmpl5678-abcd1234",
        "OwnerAccount": "123456789111",
        "Type": "CREATE_NAMESPACE",
        "Status": "SUCCESS",
        "CreateDate": "2025-01-13T13:35:21.874000-06:00",
```

```
        "UpdateDate": "2025-01-13T13:36:02.469000-06:00",
        "Targets": {
            "NAMESPACE": "ns-abcd1234xmpl5678"
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS Cloud Map デベロッパーガイド」の「共有 AWS Cloud Map 名前空間」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetOperation」を参照してください。

### get-service-attributes

次の例は、get-service-attributes を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: サービスの属性を取得するには

次の get-service-attributes の例では、サービスの属性を取得します。

```
aws servicediscovery get-service-attributes \
    --service-id srv-abcd1234xmpl5678
```

出力:

```
{
    "ServiceAttributes": {
        "ServiceArn": "arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-
abcd1234xmpl5678",
        "ResourceOwner": "123456789012",
        "Attributes": {
            "Port": "80"
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS Cloud Map Developer Guide」の「AWS Cloud Map services」を参照してください。

例 2: ARN を使用してサービスの属性を取得するには

次の get-service-attributes の例では、ARN を使用してサービスの属性を取得します。アカウントと共有されている名前空間で作成されたサービスの属性を取得するには、ARN を指定する必要があります。

```
aws servicediscovery get-service-attributes \
    --service-id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-abcd1234xmpl5678
```

出力:

```
{
    "ServiceAttributes": {
        "ServiceArn": "arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-abcd1234xmpl5678",
        "ResourceOwner": "123456789012",
        "Attributes": {
            "Port": "80"
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS Cloud Map デベロッパーガイド」の「AWS Cloud Map サービス」および「共有 AWS Cloud Map 名前空間」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetServiceAttributes」を参照してください。

### get-service

次の例は、get-service を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: サービスの設定を取得するには

次の get-service の例では、指定されたサービスの設定を取得します。

```
aws servicediscovery get-service \
    --id srv-abcd1234xmpl5678
```

出力:

```
{
    "Service": {
        "Id": "srv-abcd1234xmpl5678",
        "Arn": "arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-
abcd1234xmpl5678",
        "ResourceOwner": "123456789012",
        "Name": "test-service",
        "NamespaceId": "ns-abcd1234xmpl5678",
        "DnsConfig": {},
        "Type": "HTTP",
        "CreateDate": "2025-08-18T13:53:02.775000-05:00",
        "CreatorRequestId": "abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678",
        "CreatedByAccount": "123456789012"
    }
}
```

詳細については、「AWS Cloud Map Developer Guide」の「AWS Cloud Map services」を参照してください。

例 2: ARN を使用してサービスの設定を取得するには

次の get-service の例では、ARN を使用して指定されたサービスの設定を取得します。ARN の指定は、アカウントと共有されている名前空間で作成されたサービスに関する情報を取得するときに必要です。発信者アカウント 123456789111 は、アカウント 123456789012 によって共有されている名前空間にサービスを作成しました。

```
aws servicediscovery get-service \
    --id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-
abcd1234xmpl5678
```

出力:

```
{
    "Service": {
        "Id": "srv-abcd1234xmpl5678",
        "Arn": "arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-
abcd1234xmpl5678",
        "ResourceOwner": "123456789012",
        "Name": "test-service",
        "NamespaceId": "ns-abcd1234xmpl5678",
```

```
        "DnsConfig": {},
        "Type": "HTTP",
        "CreateDate": "2025-08-18T13:53:02.775000-05:00",
        "CreatorRequestId": "abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678",
        "CreatedByAccount": "123456789111"
    }
}
```

詳細については、「AWS Cloud Map デベロッパーガイド」の「アプリケーションコンポーネントの AWS Cloud Map サービスを作成する」および「共有 AWS Cloud Map 名前空間」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetService」を参照してください。

### `list-instances`

次の例は、`list-instances` を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: サービスインスタンスを一覧表示するには

次の `list-instances` の例では、サービスインスタンスを一覧表示します。

```
aws servicediscovery list-instances \
    --service-id srv-qzpwvt2tfqcegapy
```

出力:

```
{
    "Instances": [
        {
            "Id": "i-06bdabbae60f65a4e",
            "Attributes": {
                "AWS_INSTANCE_IPV4": "172.2.1.3",
                "AWS_INSTANCE_PORT": "808"
            },
            "CreatedByAccount": "123456789012"
        }
    ],
    "ResourceOwner": "123456789012"
```

```
}
```

詳細については、「AWS Cloud Map デベロッパーガイド」の「AWS Cloud Map サービスインスタンス」を参照してください。

例 2: サービス ARN を使用してサービスインスタンスを一覧表示するには

次の `list-instances` の例では、サービス ID の代わりにサービス ARN を使用するサービスインスタンスを一覧表示します。アカウントと共有されている名前空間に関連付けられたインスタンスを一覧表示するには、ARN の指定が必要です。

```
aws servicediscovery list-instances \
    --service-id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-p5zdwlg5uvvzjita
```

出力:

```
{
    "ResourceOwner": "123456789012",
    "Instances": [
        {
            "Id": "web-server-01",
            "Attributes": {
                "AWS_INSTANCE_IPV4": "203.0.113.15",
                "AWS_INSTANCE_PORT": "80"
            },
            "CreatedByAccount": "123456789012"
        },
        {
            "Id": "web-server-02",
            "Attributes": {
                "AWS_INSTANCE_IPV4": "203.0.113.16",
                "AWS_INSTANCE_PORT": "80"
            },
            "CreatedByAccount": "123456789012"
        }
    ]
}
```

クロスアカウント名前空間の共有の詳細については、「AWS Cloud Map デベロッパーガイド」の「共有 AWS Cloud Map 名前空間」と「AWS Cloud Map サービスインスタンスの一覧表示」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListInstances」を参照してください。

### list-namespaces

次の例は、list-namespaces を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: 名前空間を一覧表示するには

次の list-namespaces の例では、名前空間を一覧表示します。

```
aws servicediscovery list-namespaces
```

出力:

```
{
    "Namespaces": [
        {
            "Id": "ns-abcd1234xmpl5678",
            "Arn": "arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:namespace/ns-
abcd1234xmpl5678",
            "ResourceOwner": "123456789012",
            "Name": "local",
            "Type": "DNS_PRIVATE",
            "Properties": {
                "DnsProperties": {
                    "HostedZoneId": "Z06752353VBUDTC32S84S",
                    "SOA": {}
                },
                "HttpProperties": {
                    "HttpName": "local"
                 }
            },
            "CreateDate": "2023-07-17T13:37:27.872000-05:00"
        },
        {
            "Id": "ns-abcd1234xmpl9012",
            "Arn": "arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:namespace/ns-
abcd1234xmpl9012",
            "ResourceOwner": "123456789012",
            "Name": "My-second-namespace",
```

```
            "Type": "HTTP",
            "Description": "My second namespace",
            "Properties": {
                "DnsProperties": {
                    "SOA": {}
                },
                "HttpProperties": {
                    "HttpName": "My-second-namespace"
                }
            },
            "CreateDate": "2023-11-14T10:35:47.840000-06:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Cloud Map デベロッパーガイド」の「AWS Cloud Map 名前空間の一覧表示」を参照してください。

例 2: 他のアカウントで共有されている名前空間を一覧表示するには

次の list-namespaces の例では、RESOURCE_OWNER フィルターを使用して他の AWS アカウントによって発信者アカウントと共有されている名前空間を一覧表示します。

```
aws servicediscovery list-namespaces \
    --filters Name=RESOURCE_OWNER,Values=OTHER_ACCOUNTS,Condition=EQ
```

出力:

```
{
    "Namespaces": [
        {
            "Id": "ns-abcd1234xmpl5678",
            "Arn": "arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789111:namespace/ns-
abcd1234xmpl5678",
            "ResourceOwner": "123456789111",
            "Name": "shared-namespace",
            "Type": "HTTP",
            "Description": "Namespace shared from another account",
            "Properties": {
                "DnsProperties": {
                    "SOA": {}
                },
                "HttpProperties": {
```

```
                    "HttpName": "shared-namespace"
                }
            },
            "CreateDate": "2025-01-13T13:35:21.874000-06:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Cloud Map デベロッパーガイド」の「共有 AWS Cloud Map 名前空間」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListNamespaces」を参照してください。

### `list-operations`

次のコード例は、`list-operations` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定された条件を満たすオペレーションを一覧表示するには

次の `list-operations` の例では、ステータスが PENDING または SUCCESS のオペレーションを一覧表示します。

```
aws servicediscovery list-operations \
    --service-id srv-e4anhexample0004 \
    --filters Name=STATUS,Condition=IN,Values=PENDING,SUCCESS
```

出力:

```
{
    "Operations": [
        {
            "Id": "76yy8ovhpdz0plmjzbsnqgnrqvpv2qdt-kexample",
            "Status": "SUCCESS"
        },
        {
            "Id": "prysnyzpji3u2ciy45nke83x2zanl7yk-dexample",
            "Status": "SUCCESS"
        },
        {
```

```
            "Id": "ko4ekftir7kzlbechsh7xvcdgcpk66gh-7example",
            "Status": "PENDING"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Cloud Map Developer Guide」の「What is AWS Cloud Map?」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListOperations」を参照してください。

### list-services

次の例は、list-services を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: サービスを一覧表示するには

次の list-services の例では、サービスを一覧表示します。

```
aws servicediscovery list-services
```

出力:

```
{
    "Services": [
        {
            "Id": "srv-p5zdwlg5uvvzjita",
            "Arn": "arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-
p5zdwlg5uvvzjita",
            "Name": "myservice",
            "DnsConfig": {
                "RoutingPolicy": "MULTIVALUE",
                "DnsRecords": [
                    {
                        "Type": "A",
                        "TTL": 60
                    }
                ]
            },
            "CreateDate": 1587081768.334
```

```
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Cloud Map デベロッパーガイド」の「名前空間における AWS Cloud Map サービス」を参照してください。

例 2: 共有名前空間で作成されたサービスを一覧表示するには

次の `list-services` の例では、RESOURCE_OWNER フィルターを使用して他の AWS アカウントによって発信者アカウント 123456789012 と共有されている名前空間で作成されたサービスを一覧表示します。

```
aws servicediscovery list-services \
    --filters Name=RESOURCE_OWNER,Values=OTHER_ACCOUNTS,Condition=EQ
```

出力:

```
{
    "Services": [
        {
            "Id": "srv-abcd1234xmpl5678",
            "Arn": "arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789111:service/srv-
abcd1234xmpl5678",
            "ResourceOwner": "123456789111",
            "Name": "shared-service",
            "NamespaceId": "ns-abcd1234xmpl5678",
            "Type": "HTTP",
            "Description": "Service in shared namespace",
            "DnsConfig": {},
            "CreateDate": "2025-01-13T13:35:21.874000-06:00",
            "CreatorRequestId": "abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678",
            "CreatedByAccount": "123456789012"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Cloud Map デベロッパーガイド」の「共有 AWS Cloud Map 名前空間」と「名前空間における AWS Cloud Map サービスの一覧表示」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListServices」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定されたリソースに関連付けられているタグを一覧表示するには

次の list-tags-for-resource の例では、指定されたリソースのタグを一覧表示します。

```
aws servicediscovery list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:namespace/ns-e4anhexample0004
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "Project",
            "Value": "Zeta"
        },
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "Engineering"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Cloud Map Developer Guide」の「Tagging your AWS Cloud Map resources」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### register-instance

次の例は、register-instance を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: サービス ID を使用してサービスインスタンスを登録するには

次の register-instance の例では、サービスインスタンスを登録します。

```
aws servicediscovery register-instance \
    --service-id srv-p5zdwlg5uvvzjita \
    --instance-id myservice-53 \
    --attributes=AWS_INSTANCE_IPV4=172.2.1.3,AWS_INSTANCE_PORT=808
```

出力:

```
{
    "OperationId": "4yejorelbukcjzpnr6tlmrghsjwpngf4-k95yg2u7"
}
```

オペレーションが成功したことを確認するには、get-operation を実行します。詳細については、「get-operation」を参照してください。

インスタンスの登録の詳細については、「AWS Cloud Map デベロッパーガイド」の「AWS Cloud Map サービスインスタンスとしてリソースを登録する」を参照してください。

例 2: サービス ARN を使用してサービスインスタンスを登録するには

次の register-instance の例では、サービス ARN を使用してサービスインスタンスを登録します。アカウントと共有されているサービスにインスタンスを登録する場合は、ARN の指定が必要です。

```
aws servicediscovery register-instance \
    --service-id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-
p5zdwlg5uvvzjita \
    --instance-id web-server-01 \
    --attributes=AWS_INSTANCE_IPV4=203.0.113.15,AWS_INSTANCE_PORT=80
```

出力:

```
{
    "OperationId": "gv4g5meo7ndmkqjrhpn39wk42xmpl"
}
```

クロスアカウント名前空間の共有の詳細については、「AWS Cloud Map デベロッパーガイド」の「共有 AWS Cloud Map 名前空間」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegisterInstance」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定されたリソースにタグを関連付けるには

次の tag-resource の例では、指定された名前空間に値 Engineering を持つ Department タグを関連付けます。

```
aws servicediscovery tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:namespace/ns-e4anhexample0004 \
    --tags Key=Department, Value=Engineering
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Cloud Map Developer Guide」の「Tagging your AWS Cloud Map resources」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定されたリソースからタグを削除するには

次の untag-resource の例では、指定された名前空間から Department タグを削除します。

```
aws servicediscovery untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:namespace/ns-e4anhexample0004 \
    --tags Key=Department, Value=Engineering
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Cloud Map Developer Guide」の「Tagging your AWS Cloud Map resources」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-http-namespace

次の例は、update-http-namespace を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: HTTP 名前空間を更新するには

次の update-http-namespace の例では、指定された HTTP 名前空間の説明を更新します。

```
aws servicediscovery update-http-namespace \
    --id ns-abcd1234xmpl5678 \
    --updater-request-id abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678 \
    --namespace Description="The updated namespace description."
```

出力:

```
{
    "OperationId": "abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678"
}
```

オペレーションが成功したことを確認するには、get-operation を実行します。詳細については、「get-operation」を参照してください。

詳細については、「AWS Cloud Map Developer Guide」の「AWS Cloud Map namespaces」を参照してください。

例 2: ARN を使用して HTTP 名前空間を更新するには

次の update-http-namespace の例では、ARN を使用して指定された HTTP 名前空間の説明を更新します。

```
aws servicediscovery update-http-namespace \
    --id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:namespace/ns-
abcd1234xmpl5678 \
    --updater-request-id abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678 \
    --namespace Description="The updated namespace description."
```

出力:

```
{
    "OperationId": "abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678"
}
```

詳細については、「AWS Cloud Map Developer Guide」の「AWS Cloud Map namespaces」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateHttpNamespace」を参照してください。

### update-instance-custom-health-status

次の例は、update-instance-custom-health-status を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: カスタムヘルスチェックを更新するには

次の update-instance-custom-health-status の例では、指定されたサービスおよびサンプルサービスインスタンスのカスタムヘルスチェックのステータスを HEALTHY に更新します。

```
aws servicediscovery update-instance-custom-health-status \
    --service-id srv-e4anhexample0004 \
    --instance-id example \
    --status HEALTHY
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Cloud Map Developer Guide」の「AWS Cloud Map service health check configuration」を参照してください。

例 2: サービス ARN を使用してカスタムヘルスチェックを更新するには

次の update-instance-custom-health-status の例では、サービス ARN を使用してカスタムヘルスチェックのステータスを更新します。ARN は、アカウントと共有されている名前空間に関連付けられたインスタンスのヘルスステータスを更新するときに必要です。

```
aws servicediscovery update-instance-custom-health-status \
```

```
    --service-id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-
p5zdwlg5uvvzjita \
    --instance-id web-server-01 \
    --status HEALTHY
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Cloud Map デベロッパーガイド」の「AWS Cloud Map サービスヘルスチェック設定」および「クロスアカウント AWS Cloud Map 名前空間の共有」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateInstanceCustomHealthStatus」を参照してください。

### update-private-dns-namespace

次の例は、update-private-dns-namespace を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: ID を使用してプライベート DNS 名前空間を更新するには

次の update-private-dns-namespace の例では、名前空間 ID を使用してプライベート DNS 名前空間の説明を更新します。

```
aws servicediscovery update-private-dns-namespace \
    --id ns-abcd1234xmpl5678 \
    --updater-request-id abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678 \
    --namespace Description="The updated namespace description."
```

出力:

```
{
    "OperationId": "abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678"
}
```

オペレーションが成功したことを確認するには、get-operation を実行します。

詳細については、「AWS Cloud Map Developer Guide」の「AWS Cloud Map namespaces」を参照してください。

例 2: ARN を使用してプライベート DNS 名前空間を更新するには

次の update-private-dns-namespace の例では、ARN を使用してプライベート DNS 名前空間を更新します。

```
aws servicediscovery update-private-dns-namespace \
    --id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:namespace/ns-abcd1234xmpl5678 \
    --updater-request-id abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678 \
    --namespace Description="The updated namespace description."
```

出力:

```
{
    "OperationId": "abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678"
}
```

詳細については、「AWS Cloud Map Developer Guide」の「AWS Cloud Map namespaces」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdatePrivateDnsNamespace」を参照してください。

### update-public-dns-namespace

次の例は、update-public-dns-namespace を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: ID を使用してパブリック DNS 名前空間を更新するには

次の update-public-dns-namespace の例では、名前空間 ID を使用してパブリック DNS 名前空間の説明を更新します。

```
aws servicediscovery update-public-dns-namespace \
    --id ns-abcd1234xmpl5678 \
    --updater-request-id abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678 \
    --namespace Description="The updated namespace description."
```

出力:

```
{
```

```
    "OperationId": "abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678"
}
```

オペレーションが成功したことを確認するには、get-operation を実行します。

詳細については、「AWS Cloud Map Developer Guide」の「AWS Cloud Map namespaces」を参照してください。

例 2: ARN を使用してパブリック DNS 名前空間を更新するには

次の update-public-dns-namespace の例では、ARN を使用してパブリック DNS 名前空間を更新します。

```
aws servicediscovery update-public-dns-namespace \
    --id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:namespace/ns-abcd1234xmpl5678 \
    --updater-request-id abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678 \
    --namespace Description="The updated namespace description."
```

出力:

```
{
    "OperationId": "abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678"
}
```

詳細については、「AWS Cloud Map Developer Guide」の「AWS Cloud Map namespaces」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdatePublicDnsNamespace」を参照してください。

### update-service-attributes

次の例は、update-service-attributes を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: サービスを更新して属性を追加するには

次の update-service-attributes の例では、指定されたサービスを更新して、キー Port と値 80 を持つサービス属性を追加します。

```
aws servicediscovery update-service-attributes \
    --service-id srv-abcd1234xmpl5678 \
    --attributes Port=80
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Cloud Map Developer Guide」の「AWS Cloud Map services」を参照してください。

例 2: ARN を使用してサービス属性を更新するには

次の update-service-attributes の例では、ARN を使用してサービスを更新し、サービス属性を追加します。アカウントと共有されている名前空間で作成されたサービスに属性を追加するには、ARN を指定する必要があります。

```
aws servicediscovery update-service-attributes \
    --service-id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-
abcd1234xmpl5678 \
    --attributes Port=80
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Cloud Map デベロッパーガイド」の「AWS Cloud Map サービス」および「共有 AWS Cloud Map 名前空間」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateServiceAttributes」を参照してください。

### update-service

次の例は、update-service を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: サービスを更新するには

次の update-service の例では、 サービスを更新して DnsConfig および HealthCheckConfig 設定を更新します。

```
aws servicediscovery update-service \
    --id srv-abcd1234xmpl5678 \
```

```
    --
service "DnsConfig={DnsRecords=[{Type=A,TTL=60}]},HealthCheckConfig={Type=HTTP,ResourcePath=
```

出力:

```
{
    "OperationId": "abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678"
}
```

オペレーションが成功したことを確認するには、get-operation を実行します。

サービスの更新の詳細については、「AWS Cloud Map Developer Guide」の「Updating an AWS Cloud Map service」を参照してください。

例 2: ARN を使用してサービスを更新するには

次の update-service の例では、ARN を使用してサービスを更新します。アカウントと共有されている名前空間で作成されるサービスには、ARN を指定する必要があります。

```
aws servicediscovery update-service \
    --id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-
abcd1234xmpl5678 \
    --
service "DnsConfig={DnsRecords=[{Type=A,TTL=60}]},HealthCheckConfig={Type=HTTP,ResourcePath=
```

出力:

```
{
    "OperationId": "abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678"
}
```

詳細については、「AWS Cloud Map デベロッパーガイド」の「AWS Cloud Map サービスのアップデート」と「共有 AWS Cloud Map 名前空間」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「UpdateService」を参照してください。

## AWS Cloud9 examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS Cloud9 で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック


- アクション


## アクション

### `create-environment-ec2`

次のコード例では、`create-environment-ec2` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Cloud9 EC2 開発環境を作成する方法

次の `create-environment-ec2` の例では、指定された設定で AWS Cloud9 開発環境を作成し、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスを起動し、インスタンスから環境に接続します。

```
aws cloud9 create-environment-ec2 \
    --name my-demo-env \
    --description "My demonstration development environment." \
    --instance-type t2.micro --image-id amazonlinux-2023-x86_64 \
    --subnet-id subnet-1fab8aEX \
    --automatic-stop-time-minutes 60 \
    --owner-arn arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser
```

出力:

```
{
    "environmentId": "8a34f51ce1e04a08882f1e811bd706EX"
}
```

詳細については、「AWS Cloud9 ユーザーガイド」の「EC2 環境の作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateEnvironmentEc2」を参照してください。

### create-environment-membership

次のコード例では、create-environment-membership を使用する方法を示しています。

AWS CLI

環境メンバーを AWS Cloud9 開発環境に追加する方法

この例では、指定された環境メンバーを指定された AWS Cloud9 開発環境に追加します。

コマンド:

```
aws cloud9 create-environment-membership --environment-
id 8a34f51ce1e04a08882f1e811bd706EX --user-arn arn:aws:iam::123456789012:user/
AnotherDemoUser --permissions read-write
```

出力:

```
{
  "membership": {
    "environmentId": "8a34f51ce1e04a08882f1e811bd706EX",
    "userId": "AIDAJ3LOROMOUXTBSU6EX",
    "userArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/AnotherDemoUser",
    "permissions": "read-write"
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateEnvironmentMembership」を参照してください。

### delete-environment-membership

次のコード例では、delete-environment-membership を使用する方法を示しています。

AWS CLI

環境メンバーを AWS Cloud9 開発環境から削除する方法

この例では、指定された環境メンバーを指定された AWS Cloud9 開発環境に削除します。

コマンド:

```
aws cloud9 delete-environment-membership --environment-
id 8a34f51ce1e04a08882f1e811bd706EX --user-arn arn:aws:iam::123456789012:user/
AnotherDemoUser
```

出力:

```
None.
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteEnvironmentMembership」を参照してください。

### delete-environment

次のコード例では、delete-environment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Cloud9 開発環境を削除する方法

この例では、指定された AWS Cloud9 開発環境を削除します。環境が Amazon EC2 インスタンスに接続されている場合、インスタンスを終了します。

コマンド:

```
aws cloud9 delete-environment --environment-id 8a34f51ce1e04a08882f1e811bd706EX
```

出力:

```
None.
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteEnvironment」を参照してください。

### describe-environment-memberships

次のコード例では、describe-environment-memberships を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Cloud9 開発環境の環境メンバーに関する情報を取得します。

この例では、指定された AWS Cloud9 開発環境の環境メンバーに関する情報を取得します。

コマンド:

```
aws cloud9 describe-environment-memberships --environment-
id 8a34f51ce1e04a08882f1e811bd706EX
```

出力:

```
{
  "memberships": [
    {
      "environmentId": "8a34f51ce1e04a08882f1e811bd706EX",
      "userId": "AIDAJ3LOROMOUXTBSU6EX",
      "userArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/AnotherDemoUser",
      "permissions": "read-write"
    },
    {
      "environmentId": "8a34f51ce1e04a08882f1e811bd706EX",
      "userId": "AIDAJNUEDQAQWFELJDLEX",
      "userArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser",
      "permissions": "owner"
    }
  ]
}
```

AWS Cloud9 開発環境の所有者に関する情報を取得する方法

この例では、指定された AWS Cloud9 開発環境の所有者に関する情報を取得します。

コマンド:

```
aws cloud9 describe-environment-memberships --environment-
id 8a34f51ce1e04a08882f1e811bd706EX --permissions owner
```

出力:

```
{
  "memberships": [
```

```
    {
      "environmentId": "8a34f51ce1e04a08882f1e811bd706EX",
      "userId": "AIDAJNUEDQAQWFELJDLEX",
      "userArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser",
      "permissions": "owner"
    }
  ]
}
```

複数の AWS Cloud9 開発環境の環境メンバーに関する情報を取得します。

この例では、複数の AWS Cloud9 開発環境の指定された環境メンバーに関する情報を取得します。

コマンド:

```
aws cloud9 describe-environment-memberships --user-
arn arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser
```

出力:

```
{
  "memberships": [
    {
      "environmentId": "10a75714bd494714929e7f5ec4125aEX",
      "lastAccess": 1516213427.0,
      "userId": "AIDAJNUEDQAQWFELJDLEX",
      "userArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser",
      "permissions": "owner"
    },
    {
      "environmentId": "1980b80e5f584920801c09086667f0EX",
      "lastAccess": 1516144884.0,
      "userId": "AIDAJNUEDQAQWFELJDLEX",
      "userArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser",
      "permissions": "owner"
    }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEnvironmentMemberships」を参照してください。

### describe-environment-status

次のコード例では、describe-environment-status を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Cloud9 開発環境に関するステータス情報を取得する方法

この例では、指定された AWS Cloud9 開発環境のステータス情報を取得します。

コマンド:

```
aws cloud9 describe-environment-status --environment-
id 685f892f431b45c2b28cb69eadcdb0EX
```

出力:

```
{
  "status": "ready",
  "message": "Environment is ready to use"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEnvironmentStatus」を参照してください。

### describe-environments

次のコード例では、describe-environments を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Cloud9 開発環境に関する情報を取得する許可を付与

この例では、指定された AWS Cloud9 開発環境の情報を取得します。

コマンド:

```
aws cloud9 describe-environments --environment-
ids 685f892f431b45c2b28cb69eadcdb0EX 349c86d4579e4e7298d500ff57a6b2EX
```

出力:

```
{
  "environments": [
    {
      "id": "685f892f431b45c2b28cb69eadcdb0EX",
      "name": "my-demo-ec2-env",
      "description": "Created from CodeStar.",
      "type": "ec2",
      "arn": "arn:aws:cloud9:us-
east-1:123456789012:environment:685f892f431b45c2b28cb69eadcdb0EX",
      "ownerArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser",
      "lifecycle": {
        "status": "CREATED"
      }
    },
    {
      "id": "349c86d4579e4e7298d500ff57a6b2EX",
      "name": my-demo-ssh-env",
      "description": "",
      "type": "ssh",
      "arn": "arn:aws:cloud9:us-
east-1:123456789012:environment:349c86d4579e4e7298d500ff57a6b2EX",
      "ownerArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser",
      "lifecycle": {
        "status": "CREATED"
      }
    }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEnvironments」を参照してください。

### `list-environments`

次のコード例では、`list-environments` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Cloud9 開発環境の識別子の一覧を取得する方法

この例では、AWS Cloud9 開発環境の識別子の一覧を取得します。

コマンド:

```
aws cloud9 list-environments
```

出力:

```
{
  "environmentIds": [
    "685f892f431b45c2b28cb69eadcdb0EX",
    "1980b80e5f584920801c09086667f0EX"
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListEnvironments」を参照してください。

### update-environment-membership

次のコード例では、update-environment-membership を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Cloud9 開発環境の既存の環境メンバーの設定を変更する方法

この例では、指定された AWS Cloud9 開発環境の指定された既存の環境メンバーの設定を変更します。

コマンド:

```
aws cloud9 update-environment-membership --environment-
id 8a34f51ce1e04a08882f1e811bd706EX --user-arn arn:aws:iam::123456789012:user/
AnotherDemoUser --permissions read-only
```

出力:

```
{
  "membership": {
    "environmentId": "8a34f51ce1e04a08882f1e811bd706EX",
    "userId": "AIDAJ3LOROMOUXTBSU6EX",
    "userArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/AnotherDemoUser",
    "permissions": "read-only"
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateEnvironmentMembership」を参照してください。

**update-environment**

次のコード例では、update-environment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存の AWS Cloud9 開発環境の設定を変更する方法

この例では、指定された既存の AWS Cloud9 開発環境の指定された設定を変更します。

コマンド:

```
aws cloud9 update-environment --environment-id 8a34f51ce1e04a08882f1e811bd706EX
 --name my-changed-demo-env --description "My changed demonstration development
 environment."
```

出力:

```
None.
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateEnvironment」を参照してください。

## CloudFormation examples using AWS CLI

次のコード例では、CloudFormation で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### activate-type

次のコード例は、activate-type の使用方法を示しています。

AWS CLI

タイプをアクティブ化する方法

次の activate-type の例はサードパーティーのパブリック拡張機能をアクティブ化し、スタックテンプレートで使用できるようにします。

```
aws cloudformation activate-type \
    --region us-west-2 \
    --type RESOURCE \
    --type-name Example::Test::1234567890abcdef0 \
    --type-name-alias Example::Test::Alias
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:type/resource/Example-
Test-Alias"
}
```

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「AWSCloudFormation レジストリの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ActivateType」を参照してください。

### batch-describe-type-configurations

次のコード例は、batch-describe-type-configurations の使用方法を示しています。

AWS CLI

タイプ構成を一括記述する方法

次の batch-describe-type-configurations の例は、タイプのデータを設定します。

```
aws cloudformation batch-describe-type-configurations \
    --region us-west-2 \
    --type-configuration-identifiers TypeArn="arn:aws:cloudformation:us-
west-2:123456789012:type/resource/Example-Test-
Type,TypeConfigurationAlias=MyConfiguration"
```

出力:

```
{
    "Errors": [],
    "UnprocessedTypeConfigurations": [],
    "TypeConfigurations": [
        {
            "Arn": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:type/resource/
Example-Test-Type",
            "Alias": "MyConfiguration",
            "Configuration": "{\n        \"Example\": {\n            \"ApiKey\":
 \"examplekey\",\n            \"ApplicationKey\": \"examplekey1\",\n
 \"ApiURL\": \"exampleurl\"\n            }\n}",
            "LastUpdated": "2021-10-01T15:25:46.210000+00:00",
            "TypeArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:type/resource/
Example-Test-Type"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「AWSCloudFormation レジストリの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchDescribeTypeConfigurations」を参照してください。

### cancel-update-stack

次のコード例は、cancel-update-stack の使用方法を示しています。

AWS CLI

進行中のスタック更新をキャンセルする方法

以下の cancel-update-stack コマンドは、myteststack スタックで行われているスタック更新をキャンセルします。

```
aws cloudformation cancel-update-stack --stack-name myteststack
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelUpdateStack」を参照してください。

### continue-update-rollback

次のコード例は、continue-update-rollback の使用方法を示しています。

AWS CLI

更新のロールバックを再試行する

以下の continue-update-rollback の例は、前回失敗したスタック更新からのロールバック操作を再開します。

```
aws cloudformation continue-update-rollback \
    --stack-name my-stack
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ContinueUpdateRollback」を参照してください。

### create-change-set

次のコード例は、create-change-set の使用方法を示しています。

AWS CLI

変更セットを作成する方法

次の create-change-set の例は、CAPABILITY_IAM 機能を持つ変更セットを作成します。ファイル「template.yaml」は、IAM リソースを含むスタックを定義する現在のフォルダ内の AWS CloudFormation テンプレートです。

```
aws cloudformation create-change-set \
```

```
    --stack-name my-application \
    --change-set-name my-change-set \
    --template-body file://template.yaml \
    --capabilities CAPABILITY_IAM
```

出力:

```
{
    "Id": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:changeSet/my-change-set/
bc9555ba-a949-xmpl-bfb8-f41d04ec5784",
    "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/my-application/
d0a825a0-e4cd-xmpl-b9fb-061c69e99204"
}
```

- API の詳細については、「 AWS CLIコマンドリファレンス」の「CreateChangeSet」を参照してください。

### create-generated-template

次の例は、create-generated-template を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

スキャンしたリソースから生成済みテンプレートを作成する

次の create-generated-template の例では、スキャンされたリソースから MyTemplate という名前の生成済みテンプレートを作成します。

```
aws cloudformation create-generated-template \
    --generated-template-name MyTemplate \
    --resources file://resources.json
```

resources.json の内容:

```
[
    {
        "ResourceType": "AWS::EKS::Cluster",
        "LogicalResourceId":"MyCluster",
        "ResourceIdentifier": {
            "ClusterName": "MyAppClusterName"
        }
```

```
    },
    {
        "ResourceType": "AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup",
        "LogicalResourceId":"MyASG",
        "ResourceIdentifier": {
            "AutoScalingGroupName": "MyAppASGName"
        }
    },
    {
        "ResourceType": "AWS::EKS::Nodegroup",
        "LogicalResourceId":"MyNodegroup",
        "ResourceIdentifier": {
            "NodegroupName": "MyAppNodegroupName"
        }
    },
    {
        "ResourceType": "AWS::IAM::Role",
        "LogicalResourceId":"MyRole",
        "ResourceIdentifier": {
            "RoleId": "arn:aws::iam::123456789012:role/MyAppIAMRole"
        }
    }
]
```

出力:

```
{
  "Arn":
    "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:generatedtemplate/7fc8512c-
d8cb-4e02-b266-d39c48344e48",
  "Name": "MyTemplate"
}
```

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「IaC ジェネレーターでスキャンされたリソースから CloudFormation テンプレートを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateGeneratedTemplate」を参照してください。

### `create-stack-instances`

次の例は、`create-stack-instances` を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

スタックインスタンスを作成する方法

次の create-stack-instances の例は、2 つのアカウントと 4 つのリージョンにスタックセットのインスタンスを作成します。耐障害性の設定により、一部のスタックが作成できない場合でも、すべてのアカウントとリージョンで更新が試行されます。

```
aws cloudformation create-stack-instances \
    --stack-set-name my-stack-set \
    --accounts 123456789012 223456789012 \
    --regions us-east-1 us-east-2 us-west-1 us-west-2 \
    --operation-preferences FailureToleranceCount=7
```

出力:

```
{
    "OperationId": "d7995c31-83c2-xmpl-a3d4-e9ca2811563f"
}
```

create-stack-set コマンドを使用してスタックを作成します。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateStackInstances」を参照してください。

### create-stack-refactor

次の例は、create-stack-refactor を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

スタックリファクタリングオペレーションのスタック定義を作成するには

次の create-stack-refactor 例では、スタックリファクタリング用のスタック定義を作成します。

```
aws cloudformation create-stack-refactor \
    --stack-definitions \
      StackName=Stack1,TemplateBody@=file://template1-updated.yaml \
      StackName=Stack2,TemplateBody@=file://template2-updated.yaml
```

出力:

```
{
    "StackRefactorId": "9c384f70-4e07-4ed7-a65d-fee5eb430841"
}
```

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「スタックリファクタリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateStackRefactor」を参照してください。

### create-stack-set

次の例は、create-stack-set を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

スタックセットを作成する方法

次の create-stack-set の例は、指定された YAML ファイルテムプレートを使用してスタックセットを作成します。 template.yaml は、スタックを定義する現在のフォルダ内の AWS CloudFormation テンプレートです。

```
aws cloudformation create-stack-set \
    --stack-set-name my-stack-set \
    --template-body file://template.yaml \
    --description "SNS topic"
```

出力:

```
{
    "StackSetId": "my-stack-set:8d0f160b-d157-xmpl-a8e6-c0ce8e5d8cc1"
}
```

create-stack-instances コマンドを使用して、スタックセットにスタックインスタンスを追加します。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateStackSet」を参照してください。

### create-stack

次のコード例は、create-stack の使用方法を示しています。

AWS CLI

AWS CloudFormation スタックを作成する方法

次の create-stacks コマンドは、sampletemplate.json テンプレートを使用して「myteststack」という名称のスタックを作成します。

```
aws cloudformation create-stack --stack-name myteststack --template-body file://
sampletemplate.json --parameters ParameterKey=KeyPairName,ParameterValue=TestKey
 ParameterKey=SubnetIDs,ParameterValue=SubnetID1\\,SubnetID2
```

出力:

```
{
    "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
myteststack/466df9e0-0dff-08e3-8e2f-5088487c4896"
}
```

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「スタック」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateStack」を参照してください。

### deactivate-type

次のコード例は、deactivate-type の使用方法を示しています。

AWS CLI

タイプを非アクティブ化する方法

次の deactivate-type の例は、このアカウントとリージョンで以前にアクティブ化されたパブリック拡張機能を非アクティブ化します。

```
aws cloudformation deactivate-type \
```

```
    --region us-west-2 \
    --type MODULE \
    --type-name Example::Test::Type::MODULE
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS CloudFormation レジストリの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeactivateType」を参照してください。

### delete-change-set

次のコード例は、delete-change-set の使用方法を示しています。

AWS CLI

変更セットを削除する方法

次の delete-change-set の例は、変更セット名とスタック名を指定して変更セットを削除します。

```
aws cloudformation delete-change-set \
    --stack-name my-stack \
    --change-set-name my-change-set
```

このコマンドでは何も出力されません。

次の delete-change-set の例は、変更セットの完全な ARN を指定して変更セットを削除します。

```
aws cloudformation delete-change-set \
    --change-set-name arn:aws:cloudformation:us-east-2:123456789012:changeSet/my-change-set/4eca1a01-e285-xmpl-8026-9a1967bfb4b0
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteChangeSet」を参照してください。

### delete-generated-template

次の例は、delete-generated-template を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

生成されたテンプレートを削除するには

次の delete-generated-template の例では、指定されたテンプレートを削除します。

```
aws cloudformation delete-generated-template \
    --generated-template-name MyTemplate
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「既存のリソースからテンプレートを生成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteGeneratedTemplate」を参照してください。

### delete-stack-instances

次の例は、delete-stack-instances を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

スタックインスタンスを削除する方法

次の delete-stack-instances の例は、2 つのリージョンの 2 つのアカウントに設定されたスタックのインスタンスを削除し、スタックを終了します。

```
aws cloudformation delete-stack-instances \
    --stack-set-name my-stack-set \
    --accounts 123456789012 567890123456 \
    --regions us-east-1 us-west-1 \
    --no-retain-stacks
```

出力:

```
{
    "OperationId": "ad49f10c-fd1d-413f-a20a-8de6e2fa8f27"
```

```
}
```

空のスタックセットを削除するには、delete-stack-set コマンドを使用します。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteStackInstances」を参照してください。

### delete-stack-set

次のコード例は、delete-stack-set の使用方法を示しています。

AWS CLI

スタックセットを削除する方法

次のコマンドは、指定された空のスタックセットを削除します。スタックセットは空である必要があります。

```
aws cloudformation delete-stack-set \
    --stack-set-name my-stack-set
```

このコマンドでは何も出力されません。

スタックセットからインスタンスを削除するには、 delete-stack-instances コマンドを使用します。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteStackSet」を参照してください。

### delete-stack

次のコード例は、delete-stack の使用方法を示しています。

AWS CLI

スタックを削除する方法

以下の delete-stack 例は、指定されたスタックを削除します。

```
aws cloudformation delete-stack \
    --stack-name my-stack
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteStack」を参照してください。

### deploy

次のコード例は、deploy の使用方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、「template.json」という名前のテンプレートを「my-new-stack」という名称のスタックにデプロイします。

```
aws cloudformation deploy --template-file /path_to_template/template.json
 --stack-name my-new-stack --parameter-overrides Key1=Value1 Key2=Value2 --
tags Key1=Value1 Key2=Value2
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Deploy」を参照してください。

### deregister-type

次のコード例は、deregister-type の使用方法を示しています。

AWS CLI

タイプバージョンの登録を解除する方法

次の deregister-type の例は、CloudFormation レジストリでのアクティブな使用から指定されたタイプバージョンを削除し、CloudFormation オペレーションで使用できなくなります。

```
aws cloudformation deregister-type \
    --type RESOURCE \
    --type-name My::Logs::LogGroup \
    --version-id 00000002
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「CloudFormation レジストリの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeregisterType」を参照してください。

### describe-account-limits

次のコード例は、describe-account-limits の使用方法を示しています。

AWS CLI

アカウント制限に関する情報を取得する方法

次のコマンドは、現在のアカウントのリージョン制限のリストを取得します。

```
aws cloudformation describe-account-limits
```

出力:

```
{
    "AccountLimits": [
        {
            "Name": "StackLimit",
            "Value": 200
        },
        {
            "Name": "StackOutputsLimit",
            "Value": 60
        },
        {
            "Name": "ConcurrentResourcesLimit",
            "Value": 2500
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAccountLimits」を参照してください。

### describe-change-set

次のコード例は、describe-change-set の使用方法を示しています。

AWS CLI

変更セットについて情報を取得する方法

次の describe-change-set の例は、変更セット名とスタック名で指定された変更セットの詳細を表示します。

```
aws cloudformation describe-change-set \
    --change-set-name my-change-set \
    --stack-name my-stack
```

次の describe-change-set の例は、変更セットの完全な ARN で指定された変更セットの詳細を表示します。

```
aws cloudformation describe-change-set \
    --change-set-name arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:changeSet/my-change-set/bc9555ba-a949-xmpl-bfb8-f41d04ec5784
```

出力:

```
{
    "Changes": [
        {
            "Type": "Resource",
            "ResourceChange": {
                "Action": "Modify",
                "LogicalResourceId": "function",
                "PhysicalResourceId": "my-function-SEZV4XMPL4S5",
                "ResourceType": "AWS::Lambda::Function",
                "Replacement": "False",
                "Scope": [
                    "Properties"
                ],
                "Details": [
                    {
                        "Target": {
                            "Attribute": "Properties",
                            "Name": "Timeout",
                            "RequiresRecreation": "Never"
                        },
                        "Evaluation": "Static",
```

```
                        "ChangeSource": "DirectModification"
                    }
                ]
            }
        }
    ],
    "ChangeSetName": "my-change-set",
    "ChangeSetId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:changeSet/my-
change-set/4eca1a01-e285-xmpl-8026-9a1967bfb4b0",
    "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/my-stack/
d0a825a0-e4cd-xmpl-b9fb-061c69e99204",
    "StackName": "my-stack",
    "Description": null,
    "Parameters": null,
    "CreationTime": "2019-10-02T05:20:56.651Z",
    "ExecutionStatus": "AVAILABLE",
    "Status": "CREATE_COMPLETE",
    "StatusReason": null,
    "NotificationARNs": [],
    "RollbackConfiguration": {},
    "Capabilities": [
        "CAPABILITY_IAM"
    ],
    "Tags": null
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeChangeSet」を参照してください。

### describe-generated-template

次の例は、describe-generated-template を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

生成されたテンプレートを記述するには

次の describe-generated-template の例では、指定したテンプレートについて記述しています。

```
aws cloudformation describe-generated-template \
    --generated-template-name MyTemplate
```

出力:


```
{
    "GeneratedTemplateId": "arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:generatedTemplate/7d881acf-f307-4ded-910e-f8fb49b96894",
    "GeneratedTemplateName": "MyTemplate",
    "Resources": [
        {
            "ResourceType": "AWS::EC2::SecurityGroup",
            "LogicalResourceId": "EC2SecurityGroup",
            "ResourceIdentifier": {
                "Id": "sg-1234567890abcdef0"
            },
            "ResourceStatus": "COMPLETE",
            "ResourceStatusReason": "Resource Template complete",
            "Warnings": []
        },
        {
            "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
            "LogicalResourceId": "EC2Instance",
            "ResourceIdentifier": {
                "InstanceId": "i-1234567890abcdef0"
            },
            "ResourceStatus": "COMPLETE",
            "ResourceStatusReason": "Resource Template complete",
            "Warnings": []
        },
        {
            "ResourceType": "AWS::EC2::KeyPair",
            "LogicalResourceId": "EC2KeyPairSshkeypair",
            "ResourceIdentifier": {
                "KeyName": "sshkeypair"
            },
            "ResourceStatus": "COMPLETE",
            "ResourceStatusReason": "Resource Template complete",
            "Warnings": []
        }
    ],
    "Status": "COMPLETE",
    "StatusReason": "All resources complete",
    "CreationTime": "2025-09-23T19:38:06.435000+00:00",
    "LastUpdatedTime": "2025-09-23T19:38:10.798000+00:00",
    "Progress": {
        "ResourcesSucceeded": 3,
```

```
        "ResourcesFailed": 0,
        "ResourcesProcessing": 0,
        "ResourcesPending": 0
    },
    "TemplateConfiguration": {
        "DeletionPolicy": "RETAIN",
        "UpdateReplacePolicy": "RETAIN"
    },
    "TotalWarnings": 0
}
```

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「既存のリソースからテンプレートを生成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeGeneratedTemplate」を参照してください。

### describe-publisher

次の例は、describe-publisher を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

パブリッシャーを記述する方法

次の describe-publisher の例は、パブリッシャーの情報を設定します。

```
aws cloudformation describe-publisher \
    --region us-west-2 \
    --publisher-id 000q6TfUovXsEMmgKowxDZLlwqr2QUsh
```

出力:

```
{
    "PublisherId": "000q6TfUovXsEMmgKowxDZLlwqr2QUshd2e75c8c",
    "PublisherStatus": "VERIFIED",
    "IdentityProvider": "AWS_Marketplace",
    "PublisherProfile": "https://aws.amazon.com/marketplace/seller-profile?
id=2c5dc1f0-17cd-4259-8e46-822a83gdtegd"
}
```

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS CloudFormation レジストリの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribePublisher」を参照してください。

### describe-resource-scan

次の例は、describe-resource-scan を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

リソーススキャンを記述するには

次の describe-resource-scan の例では、指定されたスキャン ID を持つリソースを記述します。

```
aws cloudformation describe-resource-scan --region \
    --resource-scan-id arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:resourceScan/0a699f15-489c-43ca-a3ef-3e6ecfa5da60
```

出力:

```
{
    "ResourceScanId": "arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:resourceScan/0a699f15-489c-43ca-a3ef-3e6ecfa5da60",
    "Status": "COMPLETE",
    "StartTime": "2025-08-21T03:10:38.485000+00:00",
    "EndTime": "2025-08-21T03:20:28.485000+00:00",
    "PercentageCompleted": 100.0,
    "ResourceTypes": [
        "AWS::CloudFront::CachePolicy",
        "AWS::CloudFront::OriginRequestPolicy",
        "AWS::EC2::DHCPOptions",
        "AWS::EC2::InternetGateway",
        "AWS::EC2::KeyPair",
        "AWS::EC2::NetworkAcl",
        "AWS::EC2::NetworkInsightsPath",
        "AWS::EC2::NetworkInterface",
        "AWS::EC2::PlacementGroup",
        "AWS::EC2::Route",
        "AWS::EC2::RouteTable",
```

```
        "AWS::EC2::SecurityGroup",
        "AWS::EC2::Subnet",
        "AWS::EC2::SubnetCidrBlock",
        "AWS::EC2::SubnetNetworkAclAssociation",
        "AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation",
        ...
    ],
    "ResourcesRead": 676
}
```

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「既存のリソースからテンプレートを生成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeResourceScan」を参照してください。

### describe-stack-drift-detection-status

次の例は、describe-stack-drift-detection-status を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

ドリフト検出オペレーションのステータスを確認する方法

次の describe-stack-drift-detection-status の例は、ドリフト検出オペレーションのステータスを表示します。この ID を取得するには、detect-stack-drift コマンドを実行します。

```
aws cloudformation describe-stack-drift-detection-status \
    --stack-drift-detection-id 1a229160-e4d9-xmpl-ab67-0a4f93df83d4
```

出力:

```
{
    "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/my-stack/
d0a825a0-e4cd-xmpl-b9fb-061c69e99204",
    "StackDriftDetectionId": "1a229160-e4d9-xmpl-ab67-0a4f93df83d4",
    "StackDriftStatus": "DRIFTED",
    "DetectionStatus": "DETECTION_COMPLETE",
    "DriftedStackResourceCount": 1,
    "Timestamp": "2019-10-02T05:54:30.902Z"
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeStackDriftDetectionStatus」を参照してください。

### describe-stack-events

次のコード例は、describe-stack-events の使用方法を示しています。

AWS CLI

スタックイベントを記述する方法

次の describe-stack-events の例は、指定されたスタックの最新イベントを 2 件表示します。

```
aws cloudformation describe-stack-events \
    --stack-name my-stack \
    --max-items 2

{
    "StackEvents": [
        {
            "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/my-
stack/d0a825a0-e4cd-xmpl-b9fb-061c69e99204",
            "EventId": "4e1516d0-e4d6-xmpl-b94f-0a51958a168c",
            "StackName": "my-stack",
            "LogicalResourceId": "my-stack",
            "PhysicalResourceId": "arn:aws:cloudformation:us-
west-2:123456789012:stack/my-stack/d0a825a0-e4cd-xmpl-b9fb-061c69e99204",
            "ResourceType": "AWS::CloudFormation::Stack",
            "Timestamp": "2019-10-02T05:34:29.556Z",
            "ResourceStatus": "UPDATE_COMPLETE"
        },
        {
            "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/my-
stack/d0a825a0-e4cd-xmpl-b9fb-061c69e99204",
            "EventId": "4dd3c810-e4d6-xmpl-bade-0aaf8b31ab7a",
            "StackName": "my-stack",
            "LogicalResourceId": "my-stack",
            "PhysicalResourceId": "arn:aws:cloudformation:us-
west-2:123456789012:stack/my-stack/d0a825a0-e4cd-xmpl-b9fb-061c69e99204",
            "ResourceType": "AWS::CloudFormation::Stack",
```

```
            "Timestamp": "2019-10-02T05:34:29.127Z",
            "ResourceStatus": "UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS"
        }
    ],

 "NextToken": "eyJOZXh0VG9XMPLiOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAyfQ=="
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeStackEvents」を参照してください。

### describe-stack-instance

次のコード例は、describe-stack-instance の使用方法を示しています。

AWS CLI

スタックインスタンスを記述する方法

次のコマンドは、指定されたアカウントとリージョンで指定されたスタックセットのインスタンスについて記述します。スタックセットは現在のリージョンとアカウントにあり、インスタンスはアカウント「123456789012」の us-west-2 リージョンにあります。

```
aws cloudformation describe-stack-instance \
    --stack-set-name my-stack-set \
    --stack-instance-account 123456789012 \
    --stack-instance-region us-west-2
```

出力:

```
{
    "StackInstance": {
        "StackSetId": "enable-config:296a3360-xmpl-40af-be78-9341e95bf743",
        "Region": "us-west-2",
        "Account": "123456789012",
        "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/
StackSet-enable-config-e6cac20f-xmpl-46e9-8314-53e0d4591532/4287f9a0-e615-
xmpl-894a-12b31d3117be",
        "ParameterOverrides": [],
        "Status": "OUTDATED",
        "StatusReason": "ResourceLogicalId:ConfigBucket,
 ResourceType:AWS::S3::Bucket, ResourceStatusReason:You have attempted to create
```

```
 more buckets than allowed (Service: Amazon S3; Status Code: 400; Error Code:
 TooManyBuckets; Request ID: F7F21CXMPL580224; S3 Extended Request ID: egd/
Fdt89BXMPLyiqbMNljVk55Yqqvi3NYW2nKLUVWhUGEhNfCmZdyj967lhriaG/dWMobSO40o=)."
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeStackInstance」を参照してください。

### describe-stack-refactor

次の例は、describe-stack-refactor を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

スタックリファクタリングオペレーションを記述するには

次の describe-stack-refactor の例では、指定されたスタックリファクタリング ID を持つスタックリファクタリングオペレーションについて記述しています。

```
aws cloudformation describe-stack-refactor \
    --stack-refactor-id 9c384f70-4e07-4ed7-a65d-fee5eb430841
```

出力:

```
{
    "StackRefactorId": "9c384f70-4e07-4ed7-a65d-fee5eb430841",
    "StackIds": [
        "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
Stack1/3e6a1ff0-94b1-11f0-aa6f-0a88d2e03acf",
        "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
Stack2/5da91650-94b1-11f0-81cf-0a23500e151b"
    ],
    "ExecutionStatus": "AVAILABLE",
    "Status": "CREATE_COMPLETE"
}
```

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「スタックリファクタリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeStackRefactor」を参照してください。

### describe-stack-resource-drifts

次の例は、describe-stack-resource-drifts を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

スタック定義からドリフトしたリソースに関する情報を取得する方法

次のコマンドは、指定されたスタックのドリフトされたリソースに関する情報を表示します。ドリフト検出を開始するには、 detect-stack-drift コマンドを使用します。

```
aws cloudformation describe-stack-resource-drifts \
    --stack-name my-stack
```

出力には、帯域外に変更した AWS Lambda 関数が表示されます。

```
{
    "StackResourceDrifts": [
        {
            "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/my-
stack/d0a825a0-e4cd-xmpl-b9fb-061c69e99204",
            "LogicalResourceId": "function",
            "PhysicalResourceId": "my-function-SEZV4XMPL4S5",
            "ResourceType": "AWS::Lambda::Function",
            "ExpectedProperties": "{\"Description\":\"Write a file to S3.\",
\"Environment\":{\"Variables\":{\"bucket\":\"my-stack-bucket-1vc62xmplgguf
\"}},\"Handler\":\"index.handler\",\"MemorySize\":128,\"Role\":
\"arn:aws:iam::123456789012:role/my-functionRole-HIZXMPLEOM9E\",\"Runtime\":
\"nodejs10.x\",\"Tags\":[{\"Key\":\"lambda:createdBy\",\"Value\":\"SAM\"}],\"Timeout
\":900,\"TracingConfig\":{\"Mode\":\"Active\"}}",
            "ActualProperties": "{\"Description\":\"Write a file to S3.\",
\"Environment\":{\"Variables\":{\"bucket\":\"my-stack-bucket-1vc62xmplgguf
\"}},\"Handler\":\"index.handler\",\"MemorySize\":256,\"Role\":
\"arn:aws:iam::123456789012:role/my-functionRole-HIZXMPLEOM9E\",\"Runtime\":
\"nodejs10.x\",\"Tags\":[{\"Key\":\"lambda:createdBy\",\"Value\":\"SAM\"}],\"Timeout
\":22,\"TracingConfig\":{\"Mode\":\"Active\"}}",
            "PropertyDifferences": [
                {
                    "PropertyPath": "/MemorySize",
                    "ExpectedValue": "128",
                    "ActualValue": "256",
                    "DifferenceType": "NOT_EQUAL"
                },
```

```
                {
                    "PropertyPath": "/Timeout",
                    "ExpectedValue": "900",
                    "ActualValue": "22",
                    "DifferenceType": "NOT_EQUAL"
                }
            ],
            "StackResourceDriftStatus": "MODIFIED",
            "Timestamp": "2019-10-02T05:54:44.064Z"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeStackResourceDrifts」を参照してください。

### describe-stack-resource

次のコード例は、describe-stack-resource の使用方法を示しています。

AWS CLI

リソースに関する情報を取得する方法

次の describe-stack-resource の例は、指定されたスタック内にある「MyFunction」という名称のリソースに関する詳細情報を表示します。

```
aws cloudformation describe-stack-resource \
    --stack-name MyStack \
    --logical-resource-id MyFunction
```

出力:

```
{
    "StackResourceDetail": {
        "StackName": "MyStack",
        "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-2:123456789012:stack/MyStack/
d0a825a0-e4cd-xmpl-b9fb-061c69e99204",
        "LogicalResourceId": "MyFunction",
        "PhysicalResourceId": "my-function-SEZV4XMPL4S5",
        "ResourceType": "AWS::Lambda::Function",
```

```
        "LastUpdatedTimestamp": "2019-10-02T05:34:27.989Z",
        "ResourceStatus": "UPDATE_COMPLETE",
        "Metadata": "{}",
        "DriftInformation": {
            "StackResourceDriftStatus": "IN_SYNC"
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeStackResource」を参照してください。

### describe-stack-resources

次のコード例は、describe-stack-resources の使用方法を示しています。

AWS CLI

リソースに関する情報を取得する方法

次の describe-stack-resources 例は、指定されたスタック内にあるリソースの詳細情報を表示します。

```
aws cloudformation describe-stack-resources \
    --stack-name my-stack
```

出力:

```
{
    "StackResources": [
        {
            "StackName": "my-stack",
            "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/my-
stack/d0a825a0-e4cd-xmpl-b9fb-061c69e99204",
            "LogicalResourceId": "bucket",
            "PhysicalResourceId": "my-stack-bucket-1vc62xmplgguf",
            "ResourceType": "AWS::S3::Bucket",
            "Timestamp": "2019-10-02T04:34:11.345Z",
            "ResourceStatus": "CREATE_COMPLETE",
            "DriftInformation": {
                "StackResourceDriftStatus": "IN_SYNC"
            }
```

```
        },
        {
            "StackName": "my-stack",
            "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/my-
stack/d0a825a0-e4cd-xmpl-b9fb-061c69e99204",
            "LogicalResourceId": "function",
            "PhysicalResourceId": "my-function-SEZV4XMPL4S5",
            "ResourceType": "AWS::Lambda::Function",
            "Timestamp": "2019-10-02T05:34:27.989Z",
            "ResourceStatus": "UPDATE_COMPLETE",
            "DriftInformation": {
                "StackResourceDriftStatus": "IN_SYNC"
            }
        },
        {
            "StackName": "my-stack",
            "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/my-
stack/d0a825a0-e4cd-xmpl-b9fb-061c69e99204",
            "LogicalResourceId": "functionRole",
            "PhysicalResourceId": "my-functionRole-HIZXMPLEOM9E",
            "ResourceType": "AWS::IAM::Role",
            "Timestamp": "2019-10-02T04:34:06.350Z",
            "ResourceStatus": "CREATE_COMPLETE",
            "DriftInformation": {
                "StackResourceDriftStatus": "IN_SYNC"
            }
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeStackResources」を参照してください。

### `describe-stack-set-operation`

次のコード例は、`describe-stack-set-operation` の使用方法を示しています。

AWS CLI

スタックセットオペレーションに関する情報を取得する方法

次の describe-stack-set-operation の例は、指定されたスタックセットの更新オペレーションの詳細を表示します。

```
aws cloudformation describe-stack-set-operation \
    --stack-set-name enable-config \
    --operation-id 35d45ebc-ed88-xmpl-ab59-0197a1fc83a0
```

出力:

```
{
    "StackSetOperation": {
        "OperationId": "35d45ebc-ed88-xmpl-ab59-0197a1fc83a0",
        "StackSetId": "enable-config:296a3360-xmpl-40af-be78-9341e95bf743",
        "Action": "UPDATE",
        "Status": "SUCCEEDED",
        "OperationPreferences": {
            "RegionOrder": [
                "us-east-1",
                "us-west-2",
                "eu-west-1",
                "us-west-1"
            ],
            "FailureToleranceCount": 7,
            "MaxConcurrentCount": 2
        },
        "AdministrationRoleARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/
AWSCloudFormationStackSetAdministrationRole",
        "ExecutionRoleName": "AWSCloudFormationStackSetExecutionRole",
        "CreationTimestamp": "2019-10-03T16:28:44.377Z",
        "EndTimestamp": "2019-10-03T16:42:08.607Z"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeStackSetOperation」を参照してください。

### describe-stack-set

次のコード例は、describe-stack-set の使用方法を示しています。

AWS CLI

リソースに関する情報を取得する方法

次の describe-stack-set の例は、指定されたスタックセットに関する詳細を表示します。

```
aws cloudformation describe-stack-set \
    --stack-set-name my-stack-set
```

出力:

```
{
    "StackSet": {
        "StackSetName": "my-stack-set",
        "StackSetId": "my-stack-set:296a3360-xmpl-40af-be78-9341e95bf743",
        "Description": "Create an Amazon SNS topic",
        "Status": "ACTIVE",
        "TemplateBody": "AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'\nDescription: An AWS
 SNS topic\nResources:\n  topic:\n    Type: AWS::SNS::Topic",
        "Parameters": [],
        "Capabilities": [],
        "Tags": [],
        "StackSetARN": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stackset/
enable-config:296a3360-xmpl-40af-be78-9341e95bf743",
        "AdministrationRoleARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/
AWSCloudFormationStackSetAdministrationRole",
        "ExecutionRoleName": "AWSCloudFormationStackSetExecutionRole"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeStackSet」を参照してください。

### describe-stacks

次のコード例は、describe-stacks の使用方法を示しています。

AWS CLI

AWS CloudFormation スタックを記述する方法

以下の describe-stacks 例は、myteststack スタックの概要情報を表示します。

```
aws cloudformation describe-stacks --stack-name myteststack
```

出力:

```
{
    "Stacks":  [
        {
            "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
myteststack/466df9e0-0dff-08e3-8e2f-5088487c4896",
            "Description": "AWS CloudFormation Sample Template S3_Bucket: Sample
 template showing how to create a publicly accessible S3 bucket. **WARNING** This
 template creates an S3 bucket. You will be billed for the AWS resources used if you
 create a stack from this template.",
            "Tags": [],
            "Outputs": [
                {
                    "Description": "Name of S3 bucket to hold website content",
                    "OutputKey": "BucketName",
                    "OutputValue": "myteststack-s3bucket-jssofi1zie2w"
                }
            ],
            "StackStatusReason": null,
            "CreationTime": "2013-08-23T01:02:15.422Z",
            "Capabilities": [],
            "StackName": "myteststack",
            "StackStatus": "CREATE_COMPLETE",
            "DisableRollback": false
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「スタック」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeStacks」を参照してください。

### describe-type-registration

次のコード例は、describe-type-registration の使用方法を示しています。

AWS CLI

タイプ登録情報を表示する方法

次の describe-type-registration の例は、タイプのステータス、タイプ、バージョンなど、指定されたタイプ登録に関する情報を表示します。

```
aws cloudformation describe-type-registration \
    --registration-token a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "ProgressStatus": "COMPLETE",
    "TypeArn": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:type/resource/My-Logs-LogGroup",
    "Description": "Deployment is currently in DEPLOY_STAGE of status COMPLETED; ",
    "TypeVersionArn": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:type/resource/My-Logs-LogGroup/00000001"
}
```

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「CloudFormation レジストリの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTypeRegistration」を参照してください。

### describe-type

次のコード例は、describe-type の使用方法を示しています。

AWS CLI

使用状況の情報を表示する方法

次の describe-type の例は、指定されたキーペアの情報を表示します。

```
aws cloudformation describe-type \
    --type-name My::Logs::LogGroup \
    --type RESOURCE
```

出力:

```
{
    "SourceUrl": "https://github.com/aws-cloudformation/aws-cloudformation-resource-providers-logs.git",
    "Description": "Customized resource derived from AWS::Logs::LogGroup",
    "TimeCreated": "2019-12-03T23:29:33.321Z",
```

```
    "Visibility": "PRIVATE",
    "TypeName": "My::Logs::LogGroup",
    "LastUpdated": "2019-12-03T23:29:33.321Z",
    "DeprecatedStatus": "LIVE",
    "ProvisioningType": "FULLY_MUTABLE",
    "Type": "RESOURCE",
    "Arn": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:type/resource/My-Logs-
LogGroup/00000001",
    "Schema": "[details omitted]"
}
```

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「CloudFormation レジストリの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeType」を参照してください。

### `detect-stack-drift`

次のコード例は、`detect-stack-drift` の使用方法を示しています。

AWS CLI

ドリフトしたリソースを検出する方法

次の `detect-stack-drift` の例は、指定されたスタックでドリフト検出を開始します。

```
aws cloudformation detect-stack-drift \
    --stack-name my-stack
```

出力:

```
{
    "StackDriftDetectionId": "1a229160-e4d9-xmpl-ab67-0a4f93df83d4"
}
```

その後、`describe-stack-resource-drifts` コマンドでこの ID を使用してドリフトされたリソースを記述できます。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DetectStackDrift」を参照してください。

### detect-stack-resource-drift

次のコード例は、detect-stack-resource-drift の使用方法を示しています。

AWS CLI

リソースのドリフトを検出する方法

次の detect-stack-resource-drift の例は、ドリフト用に「MyStack」という名前のスタックで「MyFunction」という名称のリソースをチェックします。

```
aws cloudformation detect-stack-resource-drift \
   --stack-name MyStack \
   --logical-resource-id MyFunction
```

出力には、帯域外に変更した AWS Lambda 関数が表示されます。

```
{
    "StackResourceDrift": {
        "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/MyStack/
d0a825a0-e4cd-xmpl-b9fb-061c69e99204",
        "LogicalResourceId": "MyFunction",
        "PhysicalResourceId": "my-function-SEZV4XMPL4S5",
        "ResourceType": "AWS::Lambda::Function",
        "ExpectedProperties": "{\"Description\":\"Write a file to S3.\",
\"Environment\":{\"Variables\":{\"bucket\":\"my-stack-bucket-1vc62xmplgguf
\"}},\"Handler\":\"index.handler\",\"MemorySize\":128,\"Role\":
\"arn:aws:iam::123456789012:role/my-functionRole-HIZXMPLEOM9E\",\"Runtime\":
\"nodejs10.x\",\"Tags\":[{\"Key\":\"lambda:createdBy\",\"Value\":\"SAM\"}],\"Timeout
\":900,\"TracingConfig\":{\"Mode\":\"Active\"}}",
        "ActualProperties": "{\"Description\":\"Write a file to S3.\",\"Environment
\":{\"Variables\":{\"bucket\":\"my-stack-bucket-1vc62xmplgguf\"}},\"Handler\":
\"index.handler\",\"MemorySize\":256,\"Role\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/
my-functionRole-HIZXMPLEOM9E\",\"Runtime\":\"nodejs10.x\",\"Tags\":[{\"Key\":
\"lambda:createdBy\",\"Value\":\"SAM\"}],\"Timeout\":22,\"TracingConfig\":{\"Mode\":
\"Active\"}}",
        "PropertyDifferences": [
            {
                "PropertyPath": "/MemorySize",
                "ExpectedValue": "128",
                "ActualValue": "256",
                "DifferenceType": "NOT_EQUAL"
            },
```

```
            {
                "PropertyPath": "/Timeout",
                "ExpectedValue": "900",
                "ActualValue": "22",
                "DifferenceType": "NOT_EQUAL"
            }
        ],
        "StackResourceDriftStatus": "MODIFIED",
        "Timestamp": "2019-10-02T05:58:47.433Z"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DetectStackResourceDrift」を参照してください。

### `detect-stack-set-drift`

次のコード例は、`detect-stack-set-drift` の使用方法を示しています。

AWS CLI

スタックセットと、関連するスタックインスタンスのドリフトを検出する方法

次の `detect-stack-set-drift` の例は、指定されたスタックセットに対で、そのスタックセットに関連付けられたすべてのスタックインスタンスを含むドリフト検出オペレーションを開始し、ドリフトオペレーションのステータスを追跡するために使用できるオペレーション ID を返します。

```
aws cloudformation detect-stack-set-drift \
    --stack-set-name stack-set-drift-example
```

出力:

```
{
    "OperationId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
```

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「スタックセットにおける管理されていない設定変更の検出」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DetectStackSetDrift」を参照してください。

### estimate-template-cost

次のコード例は、estimate-template-cost の使用方法を示しています。

AWS CLI

テンプレートコストを見積もる方法

以下の estimate-template-cost の例は、現在のフォルダ内にある「template.yaml」という名称のテンプレートに関するコスト見積もりを生成します。

```
aws cloudformation estimate-template-cost \
    --template-body file://template.yaml
```

出力:

```
{
    "Url": "http://calculator.s3.amazonaws.com/calc5.html?
key=cloudformation/7870825a-xmpl-4def-92e7-c4f8dd360cca"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EstimateTemplateCost」を参照してください。

### execute-change-set

次のコード例は、execute-change-set の使用方法を示しています。

AWS CLI

変更セットを実行する方法

次の execute-change-set の例は、変更セット名とスタック名によって指定された変更セットを実行します。

```
aws cloudformation execute-change-set \
    --change-set-name my-change-set \
    --stack-name my-stack
```

次の execute-change-set の例は、変更セットの完全な ARN で指定された変更セットを実行します。

```
aws cloudformation execute-change-set \
    --change-set-name arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:changeSet/my-change-set/bc9555ba-a949-xmpl-bfb8-f41d04ec5784
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ExecuteChangeSet」を参照してください。

### execute-stack-refactor

次の例は、execute-stack-refactor を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

スタックリファクタリングオペレーションを完了するには

次の execute-stack-refactor の例では、指定されたスタックリファクタリング ID を使用してスタックリファクタリングオペレーションを完了します。

```
aws cloudformation execute-stack-refactor \
    --stack-refactor-id 9c384f70-4e07-4ed7-a65d-fee5eb430841
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「スタックリファクタリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ExecuteStackRefactor」を参照してください。

### get-stack-policy

次の例は、get-stack-policy を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

スタックポリシーを表示する方法

次の get-stack-policy の例は、指定されたスタック用のスタックポリシーを表示します。ポリシーをスタックにアタッチするには、set-stack-policy コマンドを使用します。

```
aws cloudformation get-stack-policy \
```

```
    --stack-name my-stack
```

出力:

```
{
    "StackPolicyBody": "{\n  \"Statement\" : [\n    {\n      \"Effect\" :
 \"Allow\",\n      \"Action\" : \"Update:*\",\n      \"Principal\": \"*\",\n
     \"Resource\" : \"*\"\n    },\n    {\n      \"Effect\" : \"Deny\",\n
 \"Action\" : \"Update:*\",\n      \"Principal\": \"*\",\n      \"Resource\" :
 \"LogicalResourceId/bucket\"\n    }\n  ]\n}\n"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetStackPolicy」を参照してください。

### get-template-summary

次のコード例は、get-template-summary の使用方法を示しています。

AWS CLI

テンプレートの概要を表示する方法

次のコマンドは、指定されたテンプレートファイルのリソースとメタデータに関する概要情報を示しています。

```
aws cloudformation get-template-summary \
   --template-body file://template.yaml
```

出力:

```
{
    "Parameters": [],
    "Description": "A VPC and subnets.",
    "ResourceTypes": [
        "AWS::EC2::VPC",
        "AWS::EC2::Subnet",
        "AWS::EC2::Subnet",
        "AWS::EC2::RouteTable",
        "AWS::EC2::VPCEndpoint",
```

```
        "AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation",
        "AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation",
        "AWS::EC2::VPCEndpoint"
    ],
    "Version": "2010-09-09"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetTemplateSummary」を参照してください。

### get-template

次のコード例は、get-template の使用方法を示しています。

AWS CLI

AWS CloudFormation スタックのテンプレート本文を表示する方法

以下の get-template の例は、myteststack スタックのテンプレートを示しています。

```
aws cloudformation get-template --stack-name myteststack
```

出力:

```
{
    "TemplateBody": {
        "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
        "Outputs": {
            "BucketName": {
                "Description": "Name of S3 bucket to hold website content",
                "Value": {
                    "Ref": "S3Bucket"
                }
            }
        },
        "Description": "AWS CloudFormation Sample Template S3_Bucket: Sample
 template showing how to create a publicly accessible S3 bucket. **WARNING** This
 template creates an S3 bucket. You will be billed for the AWS resources used if you
 create a stack from this template.",
        "Resources": {
            "S3Bucket": {
                "Type": "AWS::S3::Bucket",
```

```
                "Properties": {
                    "AccessControl": "PublicRead"
                }
            }
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetTemplate」を参照してください。

### list-change-sets

次のコード例は、list-change-sets の使用方法を示しています。

AWS CLI

変更セットを一覧表示する方法

次の list-change-sets の例は、指定されたスタックの保留中の変更セットの一覧を表示します。

```
aws cloudformation list-change-sets \
   --stack-name my-stack
```

出力:

```
{
    "Summaries": [
        {
            "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/my-
stack/d0a825a0-e4cd-xmpl-b9fb-061c69e99204",
            "StackName": "my-stack",
            "ChangeSetId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:changeSet/
my-change-set/70160340-7914-xmpl-bcbf-128a1fa78b5d",
            "ChangeSetName": "my-change-set",
            "ExecutionStatus": "AVAILABLE",
            "Status": "CREATE_COMPLETE",
            "CreationTime": "2019-10-02T05:38:54.297Z"
        }
    ]
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListChangeSets」を参照してください。

### list-exports

次のコード例は、list-exports の使用方法を示しています。

AWS CLI

エクスポートを一覧表示する方法

次の list-exports の例は、現在のリージョンのスタックからのエクスポートを一覧表示します。

```
aws cloudformation list-exports
```

出力:

```
{
    "Exports": [
        {
            "ExportingStackId": "arn:aws:cloudformation:us-
west-2:123456789012:stack/private-vpc/99764070-b56c-xmpl-bee8-062a88d1d800",
            "Name": "private-vpc-subnet-a",
            "Value": "subnet-07b410xmplddcfa03"
        },
        {
            "ExportingStackId": "arn:aws:cloudformation:us-
west-2:123456789012:stack/private-vpc/99764070-b56c-xmpl-bee8-062a88d1d800",
            "Name": "private-vpc-subnet-b",
            "Value": "subnet-075ed3xmplebd2fb1"
        },
        {
            "ExportingStackId": "arn:aws:cloudformation:us-
west-2:123456789012:stack/private-vpc/99764070-b56c-xmpl-bee8-062a88d1d800",
            "Name": "private-vpc-vpcid",
            "Value": "vpc-011d7xmpl100e9841"
        }
    ]
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListExports」を参照してください。

### list-generated-templates

次の例は、list-generated-templates を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

生成されたテンプレートを一覧表示するには

次の list-generated-templates の例では、すべての生成されたテンプレートを一覧表示します。

```
aws cloudformation list-generated-templates
```

出力:

```
{
    "Summaries": [
        {
            "GeneratedTemplateId": "arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:generatedtemplate/7fc8512c-d8cb-4e02-b266-d39c48344e48",
            "GeneratedTemplateName": "MyTemplate",
            "Status": "COMPLETE",
            "StatusReason": "All resources complete",
            "CreationTime": "2025-09-23T20:13:24.283000+00:00",
            "LastUpdatedTime": "2025-09-23T20:13:28.610000+00:00",
            "NumberOfResources": 4
        },
        {
            "GeneratedTemplateId": "arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:generatedTemplate/f10dd1c4-edc6-4823-8153-ab6112b8d051",
            "GeneratedTemplateName": "MyEC2InstanceTemplate",
            "Status": "COMPLETE",
            "StatusReason": "All resources complete",
            "CreationTime": "2024-08-08T19:35:49.790000+00:00",
            "LastUpdatedTime": "2024-08-08T19:35:52.207000+00:00",
            "NumberOfResources": 3
        },
```

```
        {
            "GeneratedTemplateId": "arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:generatedTemplate/e5a1c89f-7ce2-41bd-9bdf-75b7c852e3ca",
            "GeneratedTemplateName": "MyEKSNodeGroupTemplate",
            "Status": "COMPLETE",
            "StatusReason": "All resources complete",
            "CreationTime": "2024-07-16T20:39:27.883000+00:00",
            "LastUpdatedTime": "2024-07-16T20:39:35.766000+00:00",
            "NumberOfResources": 4
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「既存のリソースからテンプレートを生成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListGeneratedTemplates」を参照してください。

### list-imports

次の例は、list-imports を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

インポートを一覧表示する方法

次の list-imports の例は、指定されたエクスポートをインポートするスタックを一覧表示します。使用可能なエクスポートの一覧を取得するには、 list-exports コマンドを使用します。

```
aws cloudformation list-imports \
    --export-name private-vpc-vpcid
```

出力:

```
{
    "Imports": [
        "my-database-stack"
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListImports」を参照してください。

### list-resource-scan-related-resources

次の例は、list-resource-scan-related-resources を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

リソーススキャンから関連リソースを一覧表示するには

次の list-resource-scan-related-resources の例では、resources.json のリソースに関連する指定されたリソーススキャンのリソースを一覧表示します。

```
aws cloudformation list-resource-scan-related-resources \
    --resource-scan-id arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:resourceScan/0a699f15-489c-43ca-a3ef-3e6ecfa5da60 \
    --resources file://resources.json
```

resources.json の内容:

```
[
    {
        "ResourceType": "AWS::EKS::Cluster",
        "ResourceIdentifier": {
            "ClusterName": "MyAppClusterName"
        }
    },
    {
        "ResourceType": "AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup",
        "ResourceIdentifier": {
            "AutoScalingGroupName": "MyAppASGName"
        }
    }
]
```

出力:

```
{
    "RelatedResources": [
        {
```

```
            "ResourceType": "AWS::EKS::Nodegroup",
            "ResourceIdentifier": {
                "NodegroupName": "MyAppNodegroupName"
            },
            "ManagedByStack": false
        },
        {
            "ResourceType": "AWS::IAM::Role",
            "ResourceIdentifier": {
                "RoleId": "arn:aws::iam::123456789012:role/MyAppIAMRole"
            },
            "ManagedByStack": false
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「IaC ジェネレーターでスキャンされたリソースから CloudFormation テンプレートを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListResourceScanRelatedResources」を参照してください。

### `list-resource-scan-resources`

次の例は、`list-resource-scan-resources` を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

リソーススキャンからリソースを一覧表示するには

次の `list-resource-scan-resources` の例では、指定されたリソーススキャンのリソースを、リソース識別子でフィルタリングして一覧表示します。

```
aws cloudformation list-resource-scan-resources \
    --resource-scan-id arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:resourceScan/0a699f15-489c-43ca-a3ef-3e6ecfa5da60 \
    --resource-identifier MyApp
```

出力:

```
{
    "Resources": [
```

```
        {
            "ResourceType": "AWS::EKS::Cluster",
            "ResourceIdentifier": {
                "ClusterName": "MyAppClusterName"
            },
            "ManagedByStack": false
        },
        {
            "ResourceType": "AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup",
            "ResourceIdentifier": {
                "AutoScalingGroupName": "MyAppASGName"
            },
            "ManagedByStack": false
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「IaC ジェネレーターでスキャンされたリソースから CloudFormation テンプレートを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListResourceScanResources」を参照してください。

### list-stack-instances

次の例は、list-stack-instances を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

スタックのインスタンスを一覧表示する方法

次の list-stack-instances の例は、指定されたスタックセットから作成されたインスタンスを一覧表示します。

```
aws cloudformation list-stack-instances \
    --stack-set-name enable-config
```

サンプル出力には、エラーが原因で更新に失敗したスタックに関する詳細が含まれます。

```
{
    "Summaries": [
        {
```

```
            "StackSetId": "enable-config:296a3360-xmpl-40af-be78-9341e95bf743",
            "Region": "us-west-2",
            "Account": "123456789012",
            "StackId": "arn:aws:cloudformation:ap-northeast-1:123456789012:stack/
StackSet-enable-config-35a6ac50-d9f8-4084-86e4-7da34d5de4c4/a1631cd0-e5fb-xmpl-
b474-0aa20f14f06e",
            "Status": "CURRENT"
        },
        {
            "StackSetId": "enable-config:296a3360-xmpl-40af-be78-9341e95bf743",
            "Region": "us-west-2",
            "Account": "123456789012",
            "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/
StackSet-enable-config-e6cac20f-xmpl-46e9-8314-53e0d4591532/eab53680-e5fa-xmpl-
ba14-0a522351f81e",
            "Status": "OUTDATED",
            "StatusReason": "ResourceLogicalId:ConfigDeliveryChannel,
 ResourceType:AWS::Config::DeliveryChannel, ResourceStatusReason:Failed to put
 delivery channel 'StackSet-enable-config-e6cac20f-xmpl-46e9-8314-53e0d4591532-
ConfigDeliveryChannel-1OJWJ7XD59WR0' because the maximum number of delivery
 channels: 1 is reached. (Service: AmazonConfig; Status Code: 400; Error Code:
 MaxNumberOfDeliveryChannelsExceededException; Request ID: d14b34a0-ef7c-xmpl-
acf8-8a864370ae56)."
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListStackInstances」を参照してください。

### list-stack-refactor-actions

次の例は、list-stack-refactor-actions を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

スタックリファクタリングオペレーションのアクションを一覧表示するには

次の list-stack-refactor-actions の例では、指定されたスタックリファクタリング ID を持つスタックリファクタリングオペレーションのアクションを一覧表示します。

```
aws cloudformation list-stack-refactor-actions \
```

```
    --stack-refactor-id 9c384f70-4e07-4ed7-a65d-fee5eb430841
```

出力:

```
{
    "StackRefactorActions": [
        {
            "Action": "MOVE",
            "Entity": "RESOURCE",
            "PhysicalResourceId": "MyTestLambdaRole",
            "Description": "No configuration changes detected.",
            "Detection": "AUTO",
            "TagResources": [],
            "UntagResources": [],
            "ResourceMapping": {
                "Source": {
                    "StackName": "arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:stack/Stack1/3e6a1ff0-94b1-11f0-aa6f-0a88d2e03acf",
                    "LogicalResourceId": "MyLambdaRole"
                },
                "Destination": {
                    "StackName": "arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:stack/Stack2/5da91650-94b1-11f0-81cf-0a23500e151b",
                    "LogicalResourceId": "MyLambdaRole"
                }
            }
        },
        {
            "Action": "MOVE",
            "Entity": "RESOURCE",
            "PhysicalResourceId": "MyTestFunction",
            "Description": "Resource configuration changes will be validated during
 refactor execution.",
            "Detection": "AUTO",
            "TagResources": [
                {
                    "Key": "aws:cloudformation:stack-name",
                    "Value": "Stack2"
                },
                {
                    "Key": "aws:cloudformation:logical-id",
                    "Value": "MyFunction"
                },
```

```
                {
                    "Key": "aws:cloudformation:stack-id",
                    "Value": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
Stack2/5da91650-94b1-11f0-81cf-0a23500e151b"
                }
            ],
            "UntagResources": [
                "aws:cloudformation:stack-name",
                "aws:cloudformation:logical-id",
                "aws:cloudformation:stack-id"
            ],
            "ResourceMapping": {
                "Source": {
                    "StackName": "arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:stack/Stack1/3e6a1ff0-94b1-11f0-aa6f-0a88d2e03acf",
                    "LogicalResourceId": "MyFunction"
                },
                "Destination": {
                    "StackName": "arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:stack/Stack2/5da91650-94b1-11f0-81cf-0a23500e151b",
                    "LogicalResourceId": "MyFunction"
                }
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「スタックリファクタリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListStackRefactorActions」を参照してください。

### `list-stack-resources`

次の例は、`list-stack-resources` を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

スタック内のリソースを一覧表示する方法

以下のコマンドは、指定されたスタック内にあるリソースを一覧表示します。

```
aws cloudformation list-stack-resources \
    --stack-name my-stack
```

出力:

```
{
    "StackResourceSummaries": [
        {
            "LogicalResourceId": "bucket",
            "PhysicalResourceId": "my-stack-bucket-1vc62xmplgguf",
            "ResourceType": "AWS::S3::Bucket",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-10-02T04:34:11.345Z",
            "ResourceStatus": "CREATE_COMPLETE",
            "DriftInformation": {
                "StackResourceDriftStatus": "IN_SYNC"
            }
        },
        {
            "LogicalResourceId": "function",
            "PhysicalResourceId": "my-function-SEZV4XMPL4S5",
            "ResourceType": "AWS::Lambda::Function",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-10-02T05:34:27.989Z",
            "ResourceStatus": "UPDATE_COMPLETE",
            "DriftInformation": {
                "StackResourceDriftStatus": "IN_SYNC"
            }
        },
        {
            "LogicalResourceId": "functionRole",
            "PhysicalResourceId": "my-functionRole-HIZXMPLEOM9E",
            "ResourceType": "AWS::IAM::Role",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-10-02T04:34:06.350Z",
            "ResourceStatus": "CREATE_COMPLETE",
            "DriftInformation": {
                "StackResourceDriftStatus": "IN_SYNC"
            }
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListStackResources」を参照してください。

### list-stack-set-operation-results

次のコード例は、list-stack-set-operation-results の使用方法を示しています。

AWS CLI

スタックセットオペレーション結果を一覧表示する方法

次のコマンドは、指定されたスタックセット内のインスタンスに対する更新オペレーションの結果を表示します。

```
aws cloudformation list-stack-set-operation-results \
    --stack-set-name enable-config \
    --operation-id 35d45ebc-ed88-xmpl-ab59-0197a1fc83a0
```

出力:

```
{
    "Summaries": [
        {
            "Account": "223456789012",
            "Region": "us-west-2",
            "Status": "SUCCEEDED",
            "AccountGateResult": {
                "Status": "SKIPPED",
                "StatusReason": "Function not found: arn:aws:lambda:eu-
west-1:223456789012:function:AWSCloudFormationStackSetAccountGate"
            }
        },
        {
            "Account": "223456789012",
            "Region": "ap-south-1",
            "Status": "CANCELLED",
            "StatusReason": "Cancelled since failure tolerance has exceeded"
        }
    ]
}
```

注: アカウントゲート関数を作成しない限り、AccountGateResult の SKIPPED ステータスが正常なオペレーションとなります。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListStackSetOperationResults」を参照してください。

### list-stack-set-operations

次のコード例は、list-stack-set-operations の使用方法を示しています。

AWS CLI

スタックセットオペレーションを一覧表示する方法

次の list-stack-set-operations の例は、指定されたスタックセットの最新のオペレーションを一覧表示します。

```
aws cloudformation list-stack-set-operations \
    --stack-set-name my-stack-set
```

出力:

```
{
    "Summaries": [
        {
            "OperationId": "35d45ebc-ed88-xmpl-ab59-0197a1fc83a0",
            "Action": "UPDATE",
            "Status": "SUCCEEDED",
            "CreationTimestamp": "2019-10-03T16:28:44.377Z",
            "EndTimestamp": "2019-10-03T16:42:08.607Z"
        },
        {
            "OperationId": "891aa98f-7118-xmpl-00b2-00954d1dd0d6",
            "Action": "UPDATE",
            "Status": "FAILED",
            "CreationTimestamp": "2019-10-03T15:43:53.916Z",
            "EndTimestamp": "2019-10-03T15:45:58.925Z"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListStackSetOperations」を参照してください。

### list-stack-sets

次のコード例は、list-stack-sets の使用方法を示しています。

AWS CLI

スタックセットを一覧表示する方法

次の list-stack-sets の例は、現在のリージョンとアカウントのスタックセットを一覧表示します。

```
aws cloudformation list-stack-sets
```

出力:

```
{
    "Summaries": [
        {
            "StackSetName": "enable-config",
            "StackSetId": "enable-config:296a3360-xmpl-40af-be78-9341e95bf743",
            "Description": "Enable AWS Config",
            "Status": "ACTIVE"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListStackSets」を参照してください。

### list-stacks

次のコード例は、list-stacks の使用方法を示しています。

AWS CLI

AWS CloudFormation スタックを一覧表示する方法

以下の list-stacks コマンドは、ステータスが CREATE_COMPLETE になっているすべてのスタックの概要を表示します。

```
aws cloudformation list-stacks --stack-status-filter CREATE_COMPLETE
```

出力:

```
[
```

```
    {
        "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
myteststack/466df9e0-0dff-08e3-8e2f-5088487c4896",
        "TemplateDescription": "AWS CloudFormation Sample Template S3_Bucket: Sample
 template showing how to create a publicly accessible S3 bucket. **WARNING** This
 template creates an S3 bucket. You will be billed for the AWS resources used if you
 create a stack from this template.",
        "StackStatusReason": null,
        "CreationTime": "2013-08-26T03:27:10.190Z",
        "StackName": "myteststack",
        "StackStatus": "CREATE_COMPLETE"
    }
]
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListStacks」を参照してください。

### list-type-registrations

次のコード例は、list-type-registrations の使用方法を示しています。

AWS CLI

タイプの登録完了済みを一覧表示する方法

次の list-type-registrations の例は、指定されたタイプの完了したタイプ登録を一覧表示します。

```
aws cloudformation list-type-registrations \
    --type RESOURCE \
    --type-name My::Logs::LogGroup \
    --registration-status-filter COMPLETE
```

出力:

```
{
    "RegistrationTokenList": [
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333"
    ]
}
```

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「CloudFormation レジストリの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTypeRegistrations」を参照してください。

### list-type-versions

次のコード例は、list-type-versions の使用方法を示しています。

AWS CLI

拡張機能のバージョンを一覧表示する方法

次の list-type-versions の例は、拡張機能のバージョンに関する概要情報を返します。

```
aws cloudformation list-type-versions \
  --endpoint https://example.com \
  --region us-west-2 \
  --type RESOURCE \
  --type-name My::Resource::Example \
  --publisher-id 123456789012
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS CloudFormation レジストリの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTypeVersions」を参照してください。

### list-types

次のコード例は、list-types の使用方法を示しています。

AWS CLI

アカウントのプライベートリソースタイプを一覧表示する方法

次の list-types の例は、現在の AWS アカウントで現在登録されているプライベートリソースタイプを一覧表示します。

```
aws cloudformation list-types
```

出力:

```
{
    "TypeSummaries": [
        {
            "Description": "WordPress blog resource for internal use",
            "LastUpdated": "2019-12-04T18:28:15.059Z",
            "TypeName": "My::WordPress::BlogExample",
            "TypeArn": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:type/resource/
My-WordPress-BlogExample",
            "DefaultVersionId": "00000005",
            "Type": "RESOURCE"
        },
        {
            "Description": "Customized resource derived from AWS::Logs::LogGroup",
            "LastUpdated": "2019-12-04T18:28:15.059Z",
            "TypeName": "My::Logs::LogGroup",
            "TypeArn": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:type/resource/
My-Logs-LogGroup",
            "DefaultVersionId": "00000003",
            "Type": "RESOURCE"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「CloudFormation レジストリの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTypes」を参照してください。

### package

次のコード例は、package の使用方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、ローカルアーティファクトを S3 バケット bucket-name にアップロードして「template.json」という名称のテンプレートをエクスポートし、エクスポートされたテンプレートを packaged-template.json に書き込みます。

```
aws cloudformation package --template-file /path_to_template/template.json --s3-
bucket bucket-name --output-template-file packaged-template.json --use-json
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Package」を参照してください。

### publish-type

次のコード例は、publish-type の使用方法を示しています。

AWS CLI

拡張機能を公開する方法

次の publish-type の例は、指定された拡張機能を CloudFormation レジストリにこのリージョンのパブリック拡張機能として公開します。

```
aws cloudformation publish-type \
  --region us-west-2 \
  --type RESOURCE \
  --type-name Example::Test::1234567890abcdef0
```

出力:

```
{
    "PublicTypeArn":"arn:aws:cloudformation:us-west-2::type/
resource/000q6TfUovXsEMmgKowxDZLlwqr2QUshd2e75c8c/Example-
Test-1234567890abcdef0/1.0.0"
}
```

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS CloudFormation レジストリの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PublishType」を参照してください。

### register-publisher

次のコード例は、register-publisher の使用方法を示しています。

AWS CLI

パブリッシャーを登録する方法

次の register-publisher の例は、パブリッシャーを登録し、利用規約パラメータを受け入れます。

```
aws cloudformation register-publisher \
  --region us-west-2 \
  --accept-terms-and-conditions
```

出力:

```
{
    "PublisherId": "000q6TfUovXsEMmgKowxDZLlwqr2QUshd2e75c8c"
}
```

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS CloudFormation レジストリの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegisterPublisher」を参照してください。

## register-type

次のコード例は、register-type の使用方法を示しています。

AWS CLI

リソースタイプを登録する方法

次の register-type の例は、指定されたリソースタイプをユーザーのアカウントにプライベートリソースタイプとして登録します。

```
aws cloudformation register-type \
    --type-name My::Organization::ResourceName \
    --schema-handler-package s3://bucket_name/my-organization-resource_name.zip \
    --type RESOURCE
```

出力:

```
{
    "RegistrationToken": "f5525280-104e-4d35-bef5-8f1f1example"
}
```

詳細については、「CloudFormation コマンドラインインターフェイスユーザーガイド」の「リソースプロバイダーの登録」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegisterType」を参照してください。

### set-stack-policy

次のコード例は、set-stack-policy の使用方法を示しています。

AWS CLI

スタックポリシーを適用する方法

次の set-stack-policy の例は、指定されたスタック内の指定されたリソースの更新を無効にします。stack-policy.json は、スタック内のリソースで許可されるオペレーションを定義する JSON ドキュメントです。

```
aws cloudformation set-stack-policy \
    --stack-name my-stack \
    --stack-policy-body file://stack-policy.json
```

出力:

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "Update:*",
      "Principal": "*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "Update:*",
      "Principal": "*",
      "Resource" : "LogicalResourceId/bucket"
```

```
    }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetStackPolicy」を参照してください。

### set-type-configuration

次のコード例は、set-type-configuration の使用方法を示しています。

AWS CLI

データを設定する方法

次の set-type-configuration の例は、指定されたアカウントとリージョンに登録された CloudFormation 拡張機能の設定データを指定します。

```
aws cloudformation set-type-configuration \
    --region us-west-2 \
    --type RESOURCE \
    --type-name Example::Test::Type \
    --configuration-alias default \
    --configuration "{\"CredentialKey\": \"testUserCredential\"}"
```

出力:

```
{
    "ConfigurationArn": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:type-
configuration/resource/Example-Test-Type/default"
}
```

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS CloudFormation レジストリの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetTypeConfiguration」を参照してください。

### set-type-default-version

次のコード例は、set-type-default-version の使用方法を示しています。

AWS CLI

タイプのデフォルトバージョンを設定する方法

次の set-type-default-version の例は、このタイプのデフォルトとして使用するように指定されたタイプバージョンを設定します。

```
aws cloudformation set-type-default-version \
    --type RESOURCE \
    --type-name My::Logs::LogGroup \
    --version-id 00000003
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「CloudFormation レジストリの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetTypeDefaultVersion」を参照してください。

### signal-resource

次のコード例は、signal-resource の使用方法を示しています。

AWS CLI

リソースにシグナルを送信する方法

次の signal-resource の例は、「my-stack」という名称のスタックで「MyWaitCondition」という名称の待機条件を満たすように success にシグナルを送信します。

```
aws cloudformation signal-resource \
    --stack-name my-stack \
    --logical-resource-id MyWaitCondition \
    --unique-id 1234 \
    --status SUCCESS
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SignalResource」を参照してください。

### start-resource-scan

次の例は、start-resource-scan を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

リソーススキャンを開始するには

次の start-resource-scan の例では、現在のアカウントとリージョン内のすべての既存のリソースをスキャンするリソーススキャンを開始します。

```
aws cloudformation start-resource-scan
```

出力:

```
{
    "ResourceScanId":
      "arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:resourceScan/0a699f15-489c-43ca-a3ef-3e6ecfa5da60"
}
```

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「CloudFormation IaC ジェネレーターを使用してリソーススキャンを開始する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartResourceScan」を参照してください。

### stop-stack-set-operation

次の例は、stop-stack-set-operation を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

スタックセットオペレーションを停止する方法

次の stop-stack-set-operation の例は、指定されたスタックセットの進行中の更新オペレーションを停止します。

```
aws cloudformation stop-stack-set-operation \
    --stack-set-name my-stack-set \
    --operation-id 1261cd27-490b-xmpl-ab42-793a896c69e6
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopStackSetOperation」を参照してください。

### test-type

次のコード例は、test-type の使用方法を示しています。

AWS CLI

拡張機能をテストする方法

次の test-type の例は、CloudFormation レジストリ内での公開に必要なすべての要件を満たしていることを確認するため、登録済みの拡張機能をテストします。

```
aws cloudformation test-type \
    --arn arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:type/resource/Sample-Test-Resource123/00000001
```

出力:

```
{
    "TypeVersionArn": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:type/resource/Sample-Test-Resource123/00000001"
}
```

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS CloudFormation レジストリの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TestType」を参照してください。

### update-stack-instances

次のコード例は、update-stack-instances の使用方法を示しています。

AWS CLI

スタックインスタンスを更新する方法

次の update-stack-instances の例は、最新の設定で 2 つのリージョンの 2 つのアカウントのスタックインスタンスの更新を再試行します。指定された耐障害性の設定により、一部のスタックが更新できない場合でも、すべてのアカウントとリージョンで更新が試行されます。

```
aws cloudformation update-stack-instances \
    --stack-set-name my-stack-set \
    --accounts 123456789012 567890123456 \
    --regions us-east-1 us-west-2 \
    --operation-preferences FailureToleranceCount=3
```

出力:

```
{
    "OperationId": "103ebdf2-21ea-xmpl-8892-de5e30733132"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateStackInstances」を参照してください。

### update-stack-set

次のコード例は、update-stack-set の使用方法を示しています。

AWS CLI

テストセットを更新する方法

次の update-stack-set の例は、指定されたスタックセットで「Owner」のキー名と「IT」の値を持つタグをスタックインスタンスに追加します。

```
aws cloudformation update-stack-set \
    --stack-set-name my-stack-set \
    --use-previous-template \
    --tags Key=Owner,Value=IT
```

出力:

```
{
    "OperationId": "e2b60321-6cab-xmpl-bde7-530c6f47950e"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateStackSet」を参照してください。

### update-stack

次のコード例は、update-stack の使用方法を示しています。

AWS CLI

AWS CloudFormation スタックを更新する方法

以下の update-stack コマンドは、mystack スタックのテンプレートと入力パラメータを更新します。

```
aws cloudformation update-stack --stack-name mystack --
template-url https://s3.amazonaws.com/sample/updated.template --
parameters ParameterKey=KeyPairName,ParameterValue=SampleKeyPair
 ParameterKey=SubnetIDs,ParameterValue=SampleSubnetID1\\,SampleSubnetID2
```

以下の update-stack コマンドは、mystack スタックの SubnetIDs パラメータ値のみを更新します。パラメータ値を指定しない場合は、テンプレートで指定されているデフォルト値が使用されます。

```
aws cloudformation update-stack --stack-name mystack --
template-url https://s3.amazonaws.com/sample/updated.template
 --parameters ParameterKey=KeyPairName,UsePreviousValue=true
 ParameterKey=SubnetIDs,ParameterValue=SampleSubnetID1\\,UpdatedSampleSubnetID2
```

以下の update-stack コマンドは、mystack スタックに 2 つのスタック通知トピックを追加します。

```
aws cloudformation update-stack --stack-name mystack --use-previous-template --
notification-arns "arn:aws:sns:use-east-1:123456789012:mytopic1" "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:mytopic2"
```

詳細については、「AWSCloudFormation ユーザーガイド」の「AWSCloudFormation スタックの更新」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateStack」を参照してください。

### update-termination-protection

次のコード例は、update-termination-protection の使用方法を示しています。

AWS CLI

削除保護を有効化する方法

次の update-termination-protection の例は、指定されたスタックで削除保護を有効にします。

```
aws cloudformation update-termination-protection \
    --stack-name my-stack \
    --enable-termination-protection
```

出力:

```
{
    "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/my-stack/
d0a825a0-e4cd-xmpl-b9fb-061c69e99204"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateTerminationProtection」を参照してください。

### validate-template

次のコード例は、validate-template の使用方法を示しています。

AWS CLI

AWS CloudFormation テンプレートを検証する方法

以下の validate-template コマンドは、sampletemplate.json テンプレートを検証します。

```
aws cloudformation validate-template --template-body file://sampletemplate.json
```

出力:

```
{
    "Description": "AWS CloudFormation Sample Template S3_Bucket: Sample template
 showing how to create a publicly accessible S3 bucket. **WARNING** This template
 creates an S3 bucket. You will be billed for the AWS resources used if you create a
 stack from this template.",
    "Parameters": [],
    "Capabilities": []
}
```

詳細については、「AWSCloudFormation ユーザーガイド」の「AWS CloudFormation テンプレートの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ValidateTemplate」を参照してください。

## AWS CLI を使用した CloudFront の例

次のコード例は、CloudFront で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `associate-distribution-tenant-web-acl`

次のコード例は、`associate-distribution-tenant-web-acl` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ウェブ ACL と CloudFront ディストリビューションテナントを関連付けるには

次の associate-distribution-tenant-web-acl の例では、ウェブ ACL を ETag E13V1IB3VIYABC を持つ CloudFront ディストリビューションに関連付けます。

```
aws cloudfront associate-distribution-tenant-web-acl \
    --id dt_2wjDZi3hD1ivOXf6rpZJO1AB \
    --if-match E13V1IB3VIYABC \
    --web-acl-arn arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:global/webacl/web-global-example/626900da-5f64-418b-ba9b-743f37123ABC
```

出力:

```
{
    "ETag": "E1VC38T7YXBABC",
    "Id": "dt_2wjDZi3hD1ivOXf6rpZJO1AB",
    "WebACLArn": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:global/webacl/web-global-example/626900da-5f64-418b-ba9b-743f37123ABC"
}
```

詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「AWS WAF 保護を使用する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateDistributionTenantWebAcl」を参照してください。

### associate-distribution-web-acl

次のコード例は、associate-distribution-web-acl を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ウェブ ACL と CloudFront ディストリビューションを関連付けるには

次の associate-distribution-web-acl の例では、ウェブ ACL を CloudFront ディストリビューションに関連付けます。

```
aws cloudfront associate-distribution-web-acl \
    --id E1XNX8R2GOAABC \
    --if-match E2YWS1C2J30ABC \
    --web-acl-arn arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:global/webacl/web-global-example/626900da-5f64-418b-ba9b-743f3746cABC
```

出力:

```
{
    "ETag": "E3QE7ED60U0ABC",
    "Id": "E1XNX8R2GOAABC",
    "WebACLArn": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:global/webacl/web-global-
example/626900da-5f64-418b-ba9b-743f3746cABC"
}
```

詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「AWS WAF 保護を使用する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateDistributionWebAcl」を参照してください。

### `create-cloud-front-origin-access-identity`

次のコード例は、`create-cloud-front-origin-access-identity` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront オリジンアクセスアイデンティティを作成するには

次の例では、コマンドライン引数として OAI 設定を指定して、CloudFront オリジンアクセスアイデンティティ (OAI) を作成しています。

```
aws cloudfront create-cloud-front-origin-access-identity \
    --cloud-front-origin-access-identity-config \
        CallerReference="cli-example",Comment="Example OAI"
```

次の例に示すように、同じことは、JSON ファイルで OAI 設定を指定することでも実現できます。

```
aws cloudfront create-cloud-front-origin-access-identity \
    --cloud-front-origin-access-identity-config file://OAI-config.json
```

`OAI-config.json` ファイルは、以下を含む現在のディレクトリ内にある JSON ドキュメントです。

```
{
```

```
    "CallerReference": "cli-example",
    "Comment": "Example OAI"
}
```

OAI 設定をコマンドライン引数で指定する場合も、JSON ファイルで指定する場合も、出力は変わりません。

```
{
    "Location": "https://cloudfront.amazonaws.com/2019-03-26/origin-access-identity/
cloudfront/E74FTE3AEXAMPLE",
    "ETag": "E2QWRUHEXAMPLE",
    "CloudFrontOriginAccessIdentity": {
        "Id": "E74FTE3AEXAMPLE",
        "S3CanonicalUserId":
 "cd13868f797c227fbea2830611a26fe0a21ba1b826ab4bed9b7771c9aEXAMPLE",
        "CloudFrontOriginAccessIdentityConfig": {
            "CallerReference": "cli-example",
            "Comment": "Example OAI"
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateCloudFrontOriginAccessIdentity」を参照してください。

### create-connection-group

次のコード例は、create-connection-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront で接続グループを作成するには

次の create-connection-group の例では、有効な接続グループを作成し、エニーキャスト静的 IP リストを指定し、IPv6 を無効にします。

```
aws cloudfront create-connection-group \
    --name cg-with-anycast-ip-list \
    --no-ipv6-enabled \
    --enabled \
    --anycast-ip-list-id aip_CCkW6gKrDiBD4n78123ABC \
```

```
    --tags "Items=[{Key=abc,Value=123}]"
```

出力:

```
{
    "ETag": "E23ZP02F085ABC",
    "ConnectionGroup": {
        "Id": "cg_2yb6uj74B4PCbfhT31WFdiSABC",
        "Name": "cg-with-anycast-ip-list",
        "Arn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:connection-group/
cg_2yb6uj74B4PCbfhT31WFdiSABC",
        "CreatedTime": "2025-06-16T16:25:50.061000+00:00",
        "LastModifiedTime": "2025-06-16T16:25:50.061000+00:00",
        "Tags": {
            "Items": [
                {
                    "Key": "abc",
                    "Value": "123"
                }
            ]
        },
        "Ipv6Enabled": false,
        "RoutingEndpoint": "dj6xusxq65abc.cloudfront.net",
        "AnycastIpListId": "aip_CCkW6gKrDiBD4n78123ABC",
        "Status": "InProgress",
        "Enabled": true,
        "IsDefault": false
    }
}
```

詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「カスタム接続グループの作成 (オプション)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateConnectionGroup」を参照してください。

### `create-distribution-tenant`

次のコード例は、`create-distribution-tenant` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: カスタム証明書を使用する CloudFront ディストリビューションテナントを作成するには

次の create-distribution-tenant の例では、WAF を無効にし、地域制限を追加し、別の TLS 証明書を使用するようにカスタマイズを指定する CloudFront ディストリビューションテナントを作成します。

```
aws cloudfront create-distribution-tenant \
    --cli-input-json file://tenant.json
```

tenant.json の内容:

```
{
    "DistributionId": "E1XNX8R2GOAABC",
    "Domains": [
        {
            "Domain": "example.com"
        }
    ],
    "Parameters": [
        {
            "Name": "testParam",
            "Value": "defaultValue"
        }
    ],
    "ConnectionGroupId": "cg_2whCJoXMYCjHcxaLGrkllvyABC",
    "Enabled": false,
    "Tags": {
        "Items": [
            {
                "Key": "tag",
                "Value": "tagValue"
            }
        ]
    },
    "Name": "new-tenant-customizations",
    "Customizations": {
        "GeoRestrictions": {
            "Locations": ["DE"],
            "RestrictionType": "whitelist"
        },
        "WebAcl": {
            "Action": "disable"
        },
        "Certificate": {
```

```
            "Arn": "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/ec53f564-
ea5a-4e4a-a0a2-e3c989449abc"
        }
    }
}
```

出力:

```
{
    "ETag": "E23ZP02F085ABC",
    "DistributionTenant": {
        "Id": "dt_2yN5tYwVbPKr7m2IB69M1yp1AB",
        "DistributionId": "E1XNX8R2GOAABC",
        "Name": "new-tenant-customizations",
        "Arn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution-tenant/
dt_2yN5tYwVbPKr7m2IB69M1yp1AB",
        "Domains": [
            {
                "Domain": "example.com",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "Tags": {
            "Items": [
                {
                    "Key": "tag",
                    "Value": "tagValue"
                }
            ]
        },
        "Customizations": {
            "WebAcl": {
                "Action": "disable"
            },
            "Certificate": {
                "Arn": "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/ec53f564-
ea5a-4e4a-a0a2-e3c989449abc"
            },
            "GeoRestrictions": {
                "RestrictionType": "whitelist",
                "Locations": [
                    "DE"
                ]
```

```
            }
        },
        "Parameters": [
            {
                "Name": "testParam",
                "Value": "defaultValue"
            }
        ],
        "ConnectionGroupId": "cg_2whCJoXMYCjHcxaLGrkllvyABC",
        "CreatedTime": "2025-06-11T17:20:06.432000+00:00",
        "LastModifiedTime": "2025-06-11T17:20:06.432000+00:00",
        "Enabled": false,
        "Status": "InProgress"
    }
}
```

例 2: 継承された証明書を使用するディストリビューションテナントを作成するには

次の create-distribution-tenant の例では、ディストリビューションテナントを作成し、マルチテナントディストリビューションから継承された TLS 証明書を指定します。

```
aws cloudfront create-distribution-tenant \
    --cli-input-json file://tenant.json
```

tenant.json の内容:

```
{
    "DistributionId": "E1HVIAU7U12ABC",
    "Domains": [
        {
            "Domain": "example.com"
        }
    ],
    "Parameters": [
        {
            "Name": "tenantName",
            "Value": "first-tenant"
        }
    ],
    "Enabled": true,
    "Name": "new-tenant-no-cert"
}
```

出力:

```
{
    "ETag": "E23ZP02F0ABC",
    "DistributionTenant": {
        "Id": "dt_2zhRB0vBe0B72LZCVy1mgzI1AB",
        "DistributionId": "E1HVIAU7U12ABC",
        "Name": "new-tenant-no-cert",
        "Arn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution-tenant/
dt_2zhRB0vBe0B72LZCVy1mgzI1AB",
        "Domains": [
            {
                "Domain": "example.com",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "Parameters": [
            {
                "Name": "tenantName",
                "Value": "first-tenant"
            }
        ],
        "ConnectionGroupId": "cg_2yQEwpipGFN0hhA0ZemPabOABC",
        "CreatedTime": "2025-07-10T20:59:38.414000+00:00",
        "LastModifiedTime": "2025-07-10T20:59:38.414000+00:00",
        "Enabled": true,
        "Status": "InProgress"
    }
}
```

例 3: CloudFront がホストする検証トークンを使用する CloudFront ディストリビューションテナントを作成するには

次の `create-distribution-tenant` の例では、ディストリビューションテナントを作成し、ドメイン名に CloudFront がホストする検証トークンを使用します。

```
aws cloudfront create-distribution-tenant \
    --cli-input-json file://tenant.json
```

`tenant.json` の内容:

```
{
```

```
    "DistributionId": "E2GJ5J9QN12ABC",
    "Domains": [
        {
            "Domain": "example.com"
        }
    ],
    "Parameters": [
        {
            "Name": "tenantName",
            "Value": "first-tenant"
        }
    ],
    "ConnectionGroupId": "cg_2yQEwpipGFN0hhA0ZemPabOABC",
    "Enabled": true,
    "Name": "new-tenant-cf-hosted",
    "ManagedCertificateRequest": {
        "ValidationTokenHost": "cloudfront"
    }
}
```

重要: このコマンドを正常に実行するには、新しいドメイン (example.com) がディストリビューションテナントに関連付けられている接続グループのルーティングエンドポイントを指すように CNAME DNS レコードを設定する必要があります。CloudFront がこのリクエストを正常に完了する前に、この CNAME レコードも伝播させる必要があります。

出力:

```
{
    "ETag": "E23ZP02F0ABC",
    "DistributionTenant": {
        "Id": "dt_2zhStKrA524GvvTWJX92Ozl1AB",
        "DistributionId": "E2GJ5J9QN12ABC",
        "Name": "new-tenant-cf-hosted",
        "Arn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution-tenant/
dt_2zhStKrA524GvvTWJX92Ozl1AB",
        "Domains": [
            {
                "Domain": "example.com",
                "Status": "inactive"
            }
        ],
        "Parameters": [
            {
```

```
                "Name": "tenantName",
                "Value": "first-tenant"
            }
        ],
        "ConnectionGroupId": "cg_2zhSaGatwwXjTjE42nneZzqABC",
        "CreatedTime": "2025-07-10T21:13:46.416000+00:00",
        "LastModifiedTime": "2025-07-10T21:13:46.416000+00:00",
        "Enabled": true,
        "Status": "InProgress"
    }
}
```

例 4: セルフホスト型の検証トークンを使用する CloudFront ディストリビューションテナントを作成するには

次の `create-distribution-tenant` の例では、CloudFront ディストリビューションテナントを作成し、セルフホスト型の検証トークンを使用します。

```
aws cloudfront create-distribution-tenant \
    --cli-input-json file://tenant.json
```

`tenant.json` の内容:

```
{
    "DistributionId": "E2GJ5J9QN12ABC",
    "Domains": [
        {
            "Domain": "example.com"
        }
    ],
    "Parameters": [
        {
            "Name": "tenantName",
            "Value": "first-tenant"
        }
    ],
    "Enabled": true,
    "Name": "new-tenant-self-hosted",
    "ManagedCertificateRequest": {
        "ValidationTokenHost": "self-hosted"
    }
}
```

出力:

```
{
    "ETag": "E23ZP02F0ABC",
    "DistributionTenant": {
        "Id": "dt_2zhTFBV93OfFJJ3YMdNM5BC1AB",
        "DistributionId": "E2GJ5J9QN12ABC",
        "Name": "new-tenant-self-hosted",
        "Arn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution-tenant/
dt_2zhTFBV93OfFJJ3YMdNM5BC1AB",
        "Domains": [
            {
                "Domain": "example.com",
                "Status": "inactive"
            }
        ],
        "Parameters": [
            {
                "Name": "tenantName",
                "Value": "first-tenant"
            }
        ],
        "ConnectionGroupId": "cg_2yQEwpipGFN0hhA0ZemPabOABC",
        "CreatedTime": "2025-07-10T21:16:39.828000+00:00",
        "LastModifiedTime": "2025-07-10T21:16:39.828000+00:00",
        "Enabled": true,
        "Status": "InProgress"
    }
}
```

重要: このコマンドの実行後、ディストリビューションテナントは検証なしで作成されます。トラフィックの受信を開始する準備ができたときにマネージド証明書のリクエストを検証し、DNS を設定するには、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「ドメイン設定を完了する」を参照してください。

ディストリビューションテナントの作成の詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「ディストリビューションを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDistributionTenant」を参照してください。

### create-distribution-with-tags

次のコード例は、create-distribution-with-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

タグ付きの CloudFront ディストリビューションを作成するには

次の create-distribution-with-tags の例では、dist-config-with-tags.json という名前の JSON ファイルにディストリビューション設定とタグを指定して、2 つのタグを持つディストリビューションを作成しています。

```
aws cloudfront create-distribution-with-tags \
    --distribution-config-with-tags file://dist-config-with-tags.json
```

dist-config-with-tags.json ファイルは現在のフォルダ内の JSON ドキュメントです。ファイルの先頭にある Tags オブジェクトに、次の 2 つのタグが含まれていることに注目してください。

Name = ExampleDistributionProject = ExampleProject

dist-config-with-tags.json の内容:

```
{
    "Tags": {
        "Items": [
            {
                "Key": "Name",
                "Value": "ExampleDistribution"
            },
            {
                "Key": "Project",
                "Value": "ExampleProject"
            }
        ]
    },
    "DistributionConfig": {
        "CallerReference": "cli-example",
        "Aliases": {
            "Quantity": 0
        },
        "DefaultRootObject": "index.html",
        "Origins": {
```

```
            "Quantity": 1,
            "Items": [
                {
                    "Id": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com-cli-example",
                    "DomainName": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com",
                    "OriginPath": "",
                    "CustomHeaders": {
                        "Quantity": 0
                    },
                    "S3OriginConfig": {
                        "OriginAccessIdentity": ""
                    }
                }
            ]
        },
        "OriginGroups": {
            "Quantity": 0
        },
        "DefaultCacheBehavior": {
            "TargetOriginId": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com-cli-example",
            "ForwardedValues": {
                "QueryString": false,
                "Cookies": {
                    "Forward": "none"
                },
                "Headers": {
                    "Quantity": 0
                },
                "QueryStringCacheKeys": {
                    "Quantity": 0
                }
            },
            "TrustedSigners": {
                "Enabled": false,
                "Quantity": 0
            },
            "ViewerProtocolPolicy": "allow-all",
            "MinTTL": 0,
            "AllowedMethods": {
                "Quantity": 2,
                "Items": [
                    "HEAD",
                    "GET"
                ],
```

```
                "CachedMethods": {
                    "Quantity": 2,
                    "Items": [
                        "HEAD",
                        "GET"
                    ]
                }
            },
            "SmoothStreaming": false,
            "DefaultTTL": 86400,
            "MaxTTL": 31536000,
            "Compress": false,
            "LambdaFunctionAssociations": {
                "Quantity": 0
            },
            "FieldLevelEncryptionId": ""
        },
        "CacheBehaviors": {
            "Quantity": 0
        },
        "CustomErrorResponses": {
            "Quantity": 0
        },
        "Comment": "",
        "Logging": {
            "Enabled": false,
            "IncludeCookies": false,
            "Bucket": "",
            "Prefix": ""
        },
        "PriceClass": "PriceClass_All",
        "Enabled": true,
        "ViewerCertificate": {
            "CloudFrontDefaultCertificate": true,
            "MinimumProtocolVersion": "TLSv1",
            "CertificateSource": "cloudfront"
        },
        "Restrictions": {
            "GeoRestriction": {
                "RestrictionType": "none",
                "Quantity": 0
            }
        },
        "WebACLId": "",
```

```
        "HttpVersion": "http2",
        "IsIPV6Enabled": true
    }
}
```

出力:

```
{
    "Location": "https://cloudfront.amazonaws.com/2019-03-26/distribution/
EDFDVBD6EXAMPLE",
    "ETag": "E2QWRUHEXAMPLE",
    "Distribution": {
        "Id": "EDFDVBD6EXAMPLE",
        "ARN": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/EDFDVBD6EXAMPLE",
        "Status": "InProgress",
        "LastModifiedTime": "2019-12-04T23:35:41.433Z",
        "InProgressInvalidationBatches": 0,
        "DomainName": "d111111abcdef8.cloudfront.net",
        "ActiveTrustedSigners": {
            "Enabled": false,
            "Quantity": 0
        },
        "DistributionConfig": {
            "CallerReference": "cli-example",
            "Aliases": {
                "Quantity": 0
            },
            "DefaultRootObject": "index.html",
            "Origins": {
                "Quantity": 1,
                "Items": [
                    {
                        "Id": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com-cli-example",
                        "DomainName": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com",
                        "OriginPath": "",
                        "CustomHeaders": {
                            "Quantity": 0
                        },
                        "S3OriginConfig": {
                            "OriginAccessIdentity": ""
                        }
                    }
                ]
```

```
            },
            "OriginGroups": {
                "Quantity": 0
            },
            "DefaultCacheBehavior": {
                "TargetOriginId": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com-cli-
example",
                "ForwardedValues": {
                    "QueryString": false,
                    "Cookies": {
                        "Forward": "none"
                    },
                    "Headers": {
                        "Quantity": 0
                    },
                    "QueryStringCacheKeys": {
                        "Quantity": 0
                    }
                },
                "TrustedSigners": {
                    "Enabled": false,
                    "Quantity": 0
                },
                "ViewerProtocolPolicy": "allow-all",
                "MinTTL": 0,
                "AllowedMethods": {
                    "Quantity": 2,
                    "Items": [
                        "HEAD",
                        "GET"
                    ],
                    "CachedMethods": {
                        "Quantity": 2,
                        "Items": [
                            "HEAD",
                            "GET"
                        ]
                    }
                },
                "SmoothStreaming": false,
                "DefaultTTL": 86400,
                "MaxTTL": 31536000,
                "Compress": false,
                "LambdaFunctionAssociations": {
```

```
                    "Quantity": 0
                },
                "FieldLevelEncryptionId": ""
            },
            "CacheBehaviors": {
                "Quantity": 0
            },
            "CustomErrorResponses": {
                "Quantity": 0
            },
            "Comment": "",
            "Logging": {
                "Enabled": false,
                "IncludeCookies": false,
                "Bucket": "",
                "Prefix": ""
            },
            "PriceClass": "PriceClass_All",
            "Enabled": true,
            "ViewerCertificate": {
                "CloudFrontDefaultCertificate": true,
                "MinimumProtocolVersion": "TLSv1",
                "CertificateSource": "cloudfront"
            },
            "Restrictions": {
                "GeoRestriction": {
                    "RestrictionType": "none",
                    "Quantity": 0
                }
            },
            "WebACLId": "",
            "HttpVersion": "http2",
            "IsIPV6Enabled": true
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDistributionWithTags」を参照してください。

### create-distribution

次のコード例は、create-distribution を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: CloudFront ディストリビューションを作成するには

次の create-distribution の例では、amzn-s3-demo-bucket という名前の S3 バケットのディストリビューションを作成し、コマンドライン引数を使用してデフォルトのルートオブジェクトとして index.html を指定しています。

```
aws cloudfront create-distribution \
    --origin-domain-name amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com \
    --default-root-object index.html
```

出力:

```
{
    "Location": "https://cloudfront.amazonaws.com/2019-03-26/distribution/
EMLARXS9EXAMPLE",
    "ETag": "E9LHASXEXAMPLE",
    "Distribution": {
        "Id": "EMLARXS9EXAMPLE",
        "ARN": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/EMLARXS9EXAMPLE",
        "Status": "InProgress",
        "LastModifiedTime": "2019-11-22T00:55:15.705Z",
        "InProgressInvalidationBatches": 0,
        "DomainName": "d111111abcdef8.cloudfront.net",
        "ActiveTrustedSigners": {
            "Enabled": false,
            "Quantity": 0
        },
        "DistributionConfig": {
            "CallerReference": "cli-example",
            "Aliases": {
                "Quantity": 0
            },
            "DefaultRootObject": "index.html",
            "Origins": {
                "Quantity": 1,
                "Items": [
                    {
                        "Id": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com-cli-example",
                        "DomainName": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com",
                        "OriginPath": "",
                        "CustomHeaders": {
```

```
                            "Quantity": 0
                        },
                        "S3OriginConfig": {
                            "OriginAccessIdentity": ""
                        }
                    }
                ]
            },
            "OriginGroups": {
                "Quantity": 0
            },
            "DefaultCacheBehavior": {
                "TargetOriginId": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com-cli-
example",
                "ForwardedValues": {
                    "QueryString": false,
                    "Cookies": {
                        "Forward": "none"
                    },
                    "Headers": {
                        "Quantity": 0
                    },
                    "QueryStringCacheKeys": {
                        "Quantity": 0
                    }
                },
                "TrustedSigners": {
                    "Enabled": false,
                    "Quantity": 0
                },
                "ViewerProtocolPolicy": "allow-all",
                "MinTTL": 0,
                "AllowedMethods": {
                    "Quantity": 2,
                    "Items": [
                        "HEAD",
                        "GET"
                    ],
                    "CachedMethods": {
                        "Quantity": 2,
                        "Items": [
                            "HEAD",
                            "GET"
                        ]
```

```
                    }
                },
                "SmoothStreaming": false,
                "DefaultTTL": 86400,
                "MaxTTL": 31536000,
                "Compress": false,
                "LambdaFunctionAssociations": {
                    "Quantity": 0
                },
                "FieldLevelEncryptionId": ""
            },
            "CacheBehaviors": {
                "Quantity": 0
            },
            "CustomErrorResponses": {
                "Quantity": 0
            },
            "Comment": "",
            "Logging": {
                "Enabled": false,
                "IncludeCookies": false,
                "Bucket": "",
                "Prefix": ""
            },
            "PriceClass": "PriceClass_All",
            "Enabled": true,
            "ViewerCertificate": {
                "CloudFrontDefaultCertificate": true,
                "MinimumProtocolVersion": "TLSv1",
                "CertificateSource": "cloudfront"
            },
            "Restrictions": {
                "GeoRestriction": {
                    "RestrictionType": "none",
                    "Quantity": 0
                }
            },
            "WebACLId": "",
            "HttpVersion": "http2",
            "IsIPV6Enabled": true
        }
    }
}
```

例 2: JSON ファイルを使用して CloudFront ディストリビューションを作成するには

次の create-distribution の例では、amzn-s3-demo-bucket という名前の S3 バケットのディストリビューションを作成し、JSON ファイルを使用してデフォルトのルートオブジェクトとして index.html を指定しています。

```
aws cloudfront create-distribution \
    --distribution-config file://dist-config.json
```

dist-config.json の内容:

```
{
    "CallerReference": "cli-example",
    "Aliases": {
        "Quantity": 0
    },
    "DefaultRootObject": "index.html",
    "Origins": {
        "Quantity": 1,
        "Items": [
            {
                "Id": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com-cli-example",
                "DomainName": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com",
                "OriginPath": "",
                "CustomHeaders": {
                    "Quantity": 0
                },
                "S3OriginConfig": {
                    "OriginAccessIdentity": ""
                }
            }
        ]
    },
    "OriginGroups": {
        "Quantity": 0
    },
    "DefaultCacheBehavior": {
        "TargetOriginId": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com-cli-example",
        "ForwardedValues": {
            "QueryString": false,
            "Cookies": {
                "Forward": "none"
            },
```

```
            "Headers": {
                "Quantity": 0
            },
            "QueryStringCacheKeys": {
                "Quantity": 0
            }
        },
        "TrustedSigners": {
            "Enabled": false,
            "Quantity": 0
        },
        "ViewerProtocolPolicy": "allow-all",
        "MinTTL": 0,
        "AllowedMethods": {
            "Quantity": 2,
            "Items": [
                "HEAD",
                "GET"
            ],
            "CachedMethods": {
                "Quantity": 2,
                "Items": [
                    "HEAD",
                    "GET"
                ]
            }
        },
        "SmoothStreaming": false,
        "DefaultTTL": 86400,
        "MaxTTL": 31536000,
        "Compress": false,
        "LambdaFunctionAssociations": {
            "Quantity": 0
        },
        "FieldLevelEncryptionId": ""
    },
    "CacheBehaviors": {
        "Quantity": 0
    },
    "CustomErrorResponses": {
        "Quantity": 0
    },
    "Comment": "",
    "Logging": {
```

```
        "Enabled": false,
        "IncludeCookies": false,
        "Bucket": "",
        "Prefix": ""
    },
    "PriceClass": "PriceClass_All",
    "Enabled": true,
    "ViewerCertificate": {
        "CloudFrontDefaultCertificate": true,
        "MinimumProtocolVersion": "TLSv1",
        "CertificateSource": "cloudfront"
    },
    "Restrictions": {
        "GeoRestriction": {
            "RestrictionType": "none",
            "Quantity": 0
        }
    },
    "WebACLId": "",
    "HttpVersion": "http2",
    "IsIPV6Enabled": true
}
```

出力例については、例 1 を参照してください。

例 3: 証明書を使用して CloudFront マルチテナントディストリビューションを作成するには

次の `create-distribution` の例では、マルチテナントをサポートする CloudFront ディストリビューションを作成し、TLS 証明書を指定します。

```
aws cloudfront create-distribution \
    --distribution-config file://dist-config.json
```

`dist-config.json` の内容:

```
{
    "CallerReference": "cli-example-with-cert",
    "Comment": "CLI example distribution",
    "DefaultRootObject": "index.html",
    "Origins": {
        "Quantity": 1,
        "Items": [
            {
```

```
                "Id": "amzn-s3-demo-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com",
                "DomainName": "amzn-s3-demo-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com",
                "OriginPath": "/{{tenantName}}",
                "CustomHeaders": {
                    "Quantity": 0
                },
                "S3OriginConfig": {
                    "OriginAccessIdentity": ""
                }
            }
        ]
    },
    "DefaultCacheBehavior": {
        "TargetOriginId": "amzn-s3-demo-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com",
        "CachePolicyId": "658327ea-f89d-4fab-a63d-7e88639e5ABC",
        "ViewerProtocolPolicy": "allow-all",
        "AllowedMethods": {
            "Quantity": 2,
            "Items": ["HEAD", "GET"],
            "CachedMethods": {
                "Quantity": 2,
                "Items": ["HEAD", "GET"]
            }
        }
    },
    "Enabled": true,
    "ViewerCertificate": {
        "ACMCertificateArn": "arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/191306a1-db01-49ca-90ef-fc414ee5dabc",
        "SSLSupportMethod": "sni-only"
    },
    "HttpVersion": "http2",
    "ConnectionMode": "tenant-only",
    "TenantConfig": {
        "ParameterDefinitions": [
            {
                "Name": "tenantName",
                "Definition": {
                    "StringSchema": {
                        "Comment": "tenantName parameter",
                        "DefaultValue": "root",
                        "Required": false
                    }
                }
```

```
            }
        ]
    }
}
```

出力:

```
{
    "Location": "https://cloudfront.amazonaws.com/2020-05-31/distribution/
E1HVIAU7UABC",
    "ETag": "E20LT7R1BABC",
    "Distribution": {
        "Id": "E1HVIAU7U12ABC",
        "ARN": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/E1HVIAU7U12ABC",
        "Status": "InProgress",
        "LastModifiedTime": "2025-07-10T20:33:31.117000+00:00",
        "InProgressInvalidationBatches": 0,
        "DomainName": "example.com",
        "ActiveTrustedSigners": {
            "Enabled": false,
            "Quantity": 0
        },
        "ActiveTrustedKeyGroups": {
            "Enabled": false,
            "Quantity": 0
        },
        "DistributionConfig": {
            "CallerReference": "cli-example-with-cert",
            "DefaultRootObject": "index.html",
            "Origins": {
                "Quantity": 1,
                "Items": [
                    {
                        "Id": "amzn-s3-demo-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com",
                        "DomainName": "amzn-s3-demo-bucket.s3.us-
east-1.amazonaws.com",
                        "OriginPath": "/{{tenantName}}",
                        "CustomHeaders": {
                            "Quantity": 0
                        },
                        "S3OriginConfig": {
                            "OriginAccessIdentity": ""
                        },
```

```
                    "ConnectionAttempts": 3,
                    "ConnectionTimeout": 10,
                    "OriginShield": {
                        "Enabled": false
                    },
                    "OriginAccessControlId": ""
                }
            ]
        },
        "OriginGroups": {
            "Quantity": 0
        },
        "DefaultCacheBehavior": {
            "TargetOriginId": "amzn-s3-demo-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com",
            "TrustedKeyGroups": {
                "Enabled": false,
                "Quantity": 0
            },
            "ViewerProtocolPolicy": "allow-all",
            "AllowedMethods": {
                "Quantity": 2,
                "Items": ["HEAD", "GET"],
                "CachedMethods": {
                    "Quantity": 2,
                    "Items": ["HEAD", "GET"]
                }
            },
            "Compress": false,
            "LambdaFunctionAssociations": {
                "Quantity": 0
            },
            "FunctionAssociations": {
                "Quantity": 0
            },
            "FieldLevelEncryptionId": "",
            "CachePolicyId": "658327ea-f89d-4fab-a63d-7e88639e5ABC",
            "GrpcConfig": {
                "Enabled": false
            }
        },
        "CacheBehaviors": {
            "Quantity": 0
        },
        "CustomErrorResponses": {
```

```
                "Quantity": 0
            },
            "Comment": "CLI example distribution",
            "Logging": {
                "Enabled": false,
                "IncludeCookies": false,
                "Bucket": "",
                "Prefix": ""
            },
            "Enabled": true,
            "ViewerCertificate": {
                "CloudFrontDefaultCertificate": false,
                "ACMCertificateArn": "arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/1954f095-11b6-4daf-9952-0c308a00abc",
                "SSLSupportMethod": "sni-only",
                "MinimumProtocolVersion": "TLSv1.2_2021",
                "Certificate": "arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/1954f095-11b6-4daf-9952-0c308a00abc",
                "CertificateSource": "acm"
            },
            "Restrictions": {
                "GeoRestriction": {
                    "RestrictionType": "none",
                    "Quantity": 0
                }
            },
            "WebACLId": "",
            "HttpVersion": "http2",
            "TenantConfig": {
                "ParameterDefinitions": [
                    {
                        "Name": "tenantName",
                        "Definition": {
                            "StringSchema": {
                                "Comment": "tenantName parameter",
                                "DefaultValue": "root",
                                "Required": false
                            }
                        }
                    }
                ]
            },
            "ConnectionMode": "tenant-only"
        }
```

```
    }
}
```

詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「ディストリビューションの設定」を参照してください。

例 4: 証明書を使用しないで CloudFront マルチテナントディストリビューションを作成するには

次の `create-distribution` の例では、マルチテナントをサポートしているが TLS 証明書はサポートしない CloudFront ディストリビューションを作成します。

```
aws cloudfront create-distribution \
    --distribution-config file://dist-config.json
```

`dist-config.json` の内容:

```
{
    "CallerReference": "cli-example",
    "Comment": "CLI example distribution",
    "DefaultRootObject": "index.html",
    "Origins": {
        "Quantity": 1,
        "Items": [
            {
                "Id": "amzn-s3-demo-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com",
                "DomainName": "amzn-s3-demo-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com",
                "OriginPath": "/{{tenantName}}",
                "CustomHeaders": {
                    "Quantity": 0
                },
                "S3OriginConfig": {
                    "OriginAccessIdentity": ""
                }
            }
        ]
    },
    "DefaultCacheBehavior": {
        "TargetOriginId": "amzn-s3-demo-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com",
        "CachePolicyId": "658327ea-f89d-4fab-a63d-7e88639e5ABC",
        "ViewerProtocolPolicy": "allow-all",
        "AllowedMethods": {
            "Quantity": 2,
```

```
            "Items": [
                "HEAD",
                "GET"
            ],
            "CachedMethods": {
                "Quantity": 2,
                "Items": [
                    "HEAD",
                    "GET"
                ]
            }
        }
    },
    "Enabled": true,
    "HttpVersion": "http2",
    "ConnectionMode": "tenant-only",
    "TenantConfig": {
        "ParameterDefinitions": [
            {
                "Name": "tenantName",
                "Definition": {
                    "StringSchema": {
                        "Comment": "tenantName parameter",
                        "DefaultValue": "root",
                        "Required": false
                    }
                }
            }
        ]
    }
}
```

出力:

```
{
    "Location": "https://cloudfront.amazonaws.com/2020-05-31/distribution/
E2GJ5J9QN12ABC",
    "ETag": "E37YLVVQIABC",
    "Distribution": {
        "Id": "E2GJ5J9QNABC",
        "ARN": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/E2GJ5J9QN12ABC",
        "Status": "InProgress",
        "LastModifiedTime": "2025-07-10T20:35:20.565000+00:00",
```

```
        "InProgressInvalidationBatches": 0,
        "DomainName": "example.com",
        "ActiveTrustedSigners": {
            "Enabled": false,
            "Quantity": 0
        },
        "ActiveTrustedKeyGroups": {
            "Enabled": false,
            "Quantity": 0
        },
        "DistributionConfig": {
            "CallerReference": "cli-example-no-cert",
            "DefaultRootObject": "index.html",
            "Origins": {
                "Quantity": 1,
                "Items": [
                    {
                        "Id": "amzn-s3-demo-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com",
                        "DomainName": "amzn-s3-demo-bucket.s3.us-
east-1.amazonaws.com",
                        "OriginPath": "/{{tenantName}}",
                        "CustomHeaders": {
                            "Quantity": 0
                        },
                        "S3OriginConfig": {
                            "OriginAccessIdentity": ""
                        },
                        "ConnectionAttempts": 3,
                        "ConnectionTimeout": 10,
                        "OriginShield": {
                            "Enabled": false
                        },
                        "OriginAccessControlId": ""
                    }
                ]
            },
            "OriginGroups": {
                "Quantity": 0
            },
            "DefaultCacheBehavior": {
                "TargetOriginId": "amzn-s3-demo-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com",
                "TrustedKeyGroups": {
                    "Enabled": false,
                    "Quantity": 0
```

```
                },
                "ViewerProtocolPolicy": "allow-all",
                "AllowedMethods": {
                    "Quantity": 2,
                    "Items": [
                        "HEAD",
                        "GET"
                    ],
                    "CachedMethods": {
                        "Quantity": 2,
                        "Items": [
                            "HEAD",
                            "GET"
                        ]
                    }
                },
                "Compress": false,
                "LambdaFunctionAssociations": {
                    "Quantity": 0
                },
                "FunctionAssociations": {
                    "Quantity": 0
                },
                "FieldLevelEncryptionId": "",
                "CachePolicyId": "658327ea-f89d-4fab-a63d-7e88639e5ABC",
                "GrpcConfig": {
                    "Enabled": false
                }
            },
            "CacheBehaviors": {
                "Quantity": 0
            },
            "CustomErrorResponses": {
                "Quantity": 0
            },
            "Comment": "CLI example distribution",
            "Logging": {
                "Enabled": false,
                "IncludeCookies": false,
                "Bucket": "",
                "Prefix": ""
            },
            "Enabled": true,
            "ViewerCertificate": {
```

```
                "CloudFrontDefaultCertificate": true,
                "SSLSupportMethod": "sni-only",
                "MinimumProtocolVersion": "TLSv1",
                "CertificateSource": "cloudfront"
            },
            "Restrictions": {
                "GeoRestriction": {
                    "RestrictionType": "none",
                    "Quantity": 0
                }
            },
            "WebACLId": "",
            "HttpVersion": "http2",
            "TenantConfig": {
                "ParameterDefinitions": [
                    {
                        "Name": "tenantName",
                        "Definition": {
                            "StringSchema": {
                                "Comment": "tenantName parameter",
                                "DefaultValue": "root",
                                "Required": false
                            }
                        }
                    }
                ]
            },
            "ConnectionMode": "tenant-only"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「ディストリビューションの設定」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateDistribution」を参照してください。

### create-field-level-encryption-config

次のコード例は、create-field-level-encryption-config を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront のフィールドレベル暗号化の設定を作成するには

次の例では、fle-config.json という名前の JSON ファイルに設定パラメータを指定して、フィールドレベル暗号化の設定を作成しています。フィールドレベル暗号化の設定を作成する前に、フィールドレベル暗号化のプロファイルが必要です。プロファイルを作成するには、create-field-level-encryption-profile コマンドを参照してください。

CloudFront のフィールドレベル暗号化の詳細については、「Amazon CloudFront 開発者ガイド」の「フィールドレベル暗号化を使用した機密データの保護」を参照してください。

```
aws cloudfront create-field-level-encryption-config \
    --field-level-encryption-config file://fle-config.json
```

fle-config.json ファイルは、以下を含む現在のフォルダ内にある JSON ドキュメントです。

```
{
    "CallerReference": "cli-example",
    "Comment": "Example FLE configuration",
    "QueryArgProfileConfig": {
        "ForwardWhenQueryArgProfileIsUnknown": true,
        "QueryArgProfiles": {
            "Quantity": 0
        }
    },
    "ContentTypeProfileConfig": {
        "ForwardWhenContentTypeIsUnknown": true,
        "ContentTypeProfiles": {
            "Quantity": 1,
            "Items": [
                {
                    "Format": "URLEncoded",
                    "ProfileId": "P280MFCLSYOCVU",
                    "ContentType": "application/x-www-form-urlencoded"
                }
            ]
        }
    }
}
```

出力:

```
{
    "Location": "https://cloudfront.amazonaws.com/2019-03-26/field-level-encryption/
C3KM2WVD605UAY",
    "ETag": "E2P4Z4VU7TY5SG",
    "FieldLevelEncryption": {
        "Id": "C3KM2WVD605UAY",
        "LastModifiedTime": "2019-12-10T21:30:18.974Z",
        "FieldLevelEncryptionConfig": {
            "CallerReference": "cli-example",
            "Comment": "Example FLE configuration",
            "QueryArgProfileConfig": {
                "ForwardWhenQueryArgProfileIsUnknown": true,
                "QueryArgProfiles": {
                    "Quantity": 0,
                    "Items": []
                }
            },
            "ContentTypeProfileConfig": {
                "ForwardWhenContentTypeIsUnknown": true,
                "ContentTypeProfiles": {
                    "Quantity": 1,
                    "Items": [
                        {
                            "Format": "URLEncoded",
                            "ProfileId": "P280MFCLSYOCVU",
                            "ContentType": "application/x-www-form-urlencoded"
                        }
                    ]
                }
            }
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateFieldLevelEncryptionConfig」を参照してください。

### create-field-level-encryption-profile

次のコード例は、create-field-level-encryption-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront のフィールドレベル暗号化のプロファイルを作成するには

次の例では、fle-profile-config.json という名前の JSON ファイルにパラメータを指定して、フィールドレベル暗号化のプロファイルを作成しています。フィールドレベル暗号化のプロファイルを作成する前に、CloudFront パブリックキーが必要です。CloudFront パブリックキーを作成するには、create-public-key コマンドを参照してください。

CloudFront のフィールドレベル暗号化の詳細については、「Amazon CloudFront 開発者ガイド」の「フィールドレベル暗号化を使用した機密データの保護」を参照してください。

```
aws cloudfront create-field-level-encryption-profile \
    --field-level-encryption-profile-config file://fle-profile-config.json
```

fle-profile-config.json ファイルは、以下を含む現在のフォルダ内にある JSON ドキュメントです。

```
{
    "Name": "ExampleFLEProfile",
    "CallerReference": "cli-example",
    "Comment": "FLE profile for AWS CLI example",
    "EncryptionEntities": {
        "Quantity": 1,
        "Items": [
            {
                "PublicKeyId": "K2K8NC4HVFE3M0",
                "ProviderId": "ExampleFLEProvider",
                "FieldPatterns": {
                    "Quantity": 1,
                    "Items": [
                        "ExampleSensitiveField"
                    ]
                }
            }
        ]
    }
}
```

出力:

```
{
```

```
    "Location": "https://cloudfront.amazonaws.com/2019-03-26/field-level-encryption-
profile/PPK0UOSIF5WSV",
    "ETag": "E2QWRUHEXAMPLE",
    "FieldLevelEncryptionProfile": {
        "Id": "PPK0UOSIF5WSV",
        "LastModifiedTime": "2019-12-10T01:03:16.537Z",
        "FieldLevelEncryptionProfileConfig": {
            "Name": "ExampleFLEProfile",
            "CallerReference": "cli-example",
            "Comment": "FLE profile for AWS CLI example",
            "EncryptionEntities": {
                "Quantity": 1,
                "Items": [
                    {
                        "PublicKeyId": "K2K8NC4HVFE3M0",
                        "ProviderId": "ExampleFLEProvider",
                        "FieldPatterns": {
                            "Quantity": 1,
                            "Items": [
                                "ExampleSensitiveField"
                            ]
                        }
                    }
                ]
            }
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateFieldLevelEncryptionProfile」を参照してください。

### create-invalidation-for-distribution-tenant

次のコード例は、create-invalidation-for-distribution-tenant を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディストリビューションテナントの CloudFront の無効化を作成するには

次の create-invalidation-for-distribution-tenant の例では、CloudFront ディストリビューションテナント内ですべてのファイルの無効化を作成します。

```
aws cloudfront create-invalidation-for-distribution-tenant \
    --id dt_2wjDZi3hD1ivOXf6rpZJO1AB \
    --invalidation-batch '{"Paths": {"Quantity": 1, "Items": ["/*"]},
 "CallerReference": "invalidation-$(date +%s)"}'
```

出力:

```
{
    "Location": "https://cloudfront.amazonaws.com/2020-05-31/distribution-tenant/
dt_2wjDZi3hD1ivOXf6rpZJO1AB/invalidation/I2JGL2F1ZAA426PGG0YLLKABC",
    "Invalidation": {
        "Id": "I2JGL2F1ZAA426PGG0YLLKABC",
        "Status": "InProgress",
        "CreateTime": "2025-05-07T16:59:25.947000+00:00",
        "InvalidationBatch": {
            "Paths": {
                "Quantity": 1,
                "Items": [
                    "/*"
                ]
            },
            "CallerReference": "invalidation-$(date +%s)"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「ファイルを無効化してコンテンツを削除する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateInvalidationForDistributionTenant」を参照してください。

### `create-invalidation`

次のコード例は、`create-invalidation` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront ディストリビューションでキャッシュ削除を作成するには

次の `create-invalidation` 例では、指定した CloudFront ディストリビューションで指定したファイルのキャッシュ削除を作成します。

```
aws cloudfront create-invalidation \
    --distribution-id EDFDVBD6EXAMPLE \
    --paths "/example-path/example-file.jpg" "/example-path/example-file2.png"
```

出力:

```
{
    "Location": "https://cloudfront.amazonaws.com/2019-03-26/distribution/
EDFDVBD6EXAMPLE/invalidation/I1JLWSDAP8FU89",
    "Invalidation": {
        "Id": "I1JLWSDAP8FU89",
        "Status": "InProgress",
        "CreateTime": "2019-12-05T18:24:51.407Z",
        "InvalidationBatch": {
            "Paths": {
                "Quantity": 2,
                "Items": [
                    "/example-path/example-file2.png",
                    "/example-path/example-file.jpg"
                ]
            },
            "CallerReference": "cli-1575570291-670203"
        }
    }
}
```

前の例では、AWS CLI が自動的にランダム CallerReference を生成しました。独自の CallerReference を指定したり、キャッシュ削除パラメータをコマンドライン引数として渡さないようにしたりするには、JSON ファイルを使用できます。次の例では、inv-batch.json という名前の JSON ファイルでキャッシュ削除パラメータを指定して、2 つのファイルのキャッシュ削除を作成します。

```
aws cloudfront create-invalidation \
    --distribution-id EDFDVBD6EXAMPLE \
    --invalidation-batch file://inv-batch.json
```

inv-batch.json の内容:

```
{
    "Paths": {
```

```
        "Quantity": 2,
        "Items": [
            "/example-path/example-file.jpg",
            "/example-path/example-file2.png"
        ]
    },
    "CallerReference": "cli-example"
}
```

出力:

```
{
    "Location": "https://cloudfront.amazonaws.com/2019-03-26/distribution/
EDFDVBD6EXAMPLE/invalidation/I2J0I21PCUYOIK",
    "Invalidation": {
        "Id": "I2J0I21PCUYOIK",
        "Status": "InProgress",
        "CreateTime": "2019-12-05T18:40:49.413Z",
        "InvalidationBatch": {
            "Paths": {
                "Quantity": 2,
                "Items": [
                    "/example-path/example-file.jpg",
                    "/example-path/example-file2.png"
                ]
            },
            "CallerReference": "cli-example"
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateInvalidation」を参照してください。

### create-public-key

次のコード例は、create-public-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront パブリックキーを作成するには

次の例では、pub-key-config.json という名前の JSON ファイルでパラメータを指定して、CloudFront パブリックキーを作成します。このコマンドを使用するには、事前に PEM でエンコードされたパブリックキーが必要です。詳細については、「Amazon CloudFront 開発者ガイド」の「RSA キーペアを作成する」を参照してください。

```
aws cloudfront create-public-key \
    --public-key-config file://pub-key-config.json
```

pub-key-config.json ファイルは、以下を含む現在のフォルダ内にある JSON ドキュメントです。パブリックキーは PEM 形式でエンコードされていることに注意してください。

```
{
    "CallerReference": "cli-example",
    "Name": "ExampleKey",
    "EncodedKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----
\nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxPMbCA2Ks0lnd7IR+3pw
\nwd3H/7jPGwj8bLUmore7bX+oeGpZ6QmLAe/1UOWcmZX2u70dYcSIzB1ofZtcn4cJ
\nenHBAzO3ohBY/L1tQGJfS2A+omnN6H16VZE1JCK8XSJyfze7MDLcUyHZETdxuvRb
\nA9X343/vMAuQPnhinFJ8Wdy8YBXSPpy7r95ylUQd9LfYTBzVZYG2tSesplcOkjM3\n2Uu
+oMWxQAw1NINnSLPinMVsutJy6ZqlV3McWNWe4T+STGtWhrPNqJEn45sIcCx4\nq
+kGZ2NQ0FyIyT2eiLKOX5Rgb/a36E/aMk4VoDsaenBQgG7WLTnstb9sr7MIhS6A\nrwIDAQAB\n-----END
 PUBLIC KEY-----\n",
    "Comment": "example public key"
}
```

出力:

```
{
    "Location": "https://cloudfront.amazonaws.com/2019-03-26/public-key/
KDFB19YGCR002",
    "ETag": "E2QWRUHEXAMPLE",
    "PublicKey": {
        "Id": "KDFB19YGCR002",
        "CreatedTime": "2019-12-05T18:51:43.781Z",
        "PublicKeyConfig": {
            "CallerReference": "cli-example",
            "Name": "ExampleKey",
            "EncodedKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----
\nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxPMbCA2Ks0lnd7IR+3pw
\nwd3H/7jPGwj8bLUmore7bX+oeGpZ6QmLAe/1UOWcmZX2u70dYcSIzB1ofZtcn4cJ
\nenHBAzO3ohBY/L1tQGJfS2A+omnN6H16VZE1JCK8XSJyfze7MDLcUyHZETdxuvRb
```

```
\nA9X343/vMAuQPnhinFJ8Wdy8YBXSPpy7r95ylUQd9LfYTBzVZYG2tSesplcOkjM3\n2Uu
+oMWxQAw1NINnSLPinMVsutJy6ZqlV3McWNWe4T+STGtWhrPNqJEn45sIcCx4\nq
+kGZ2NQ0FyIyT2eiLKOX5Rgb/a36E/aMk4VoDsaenBQgG7WLTnstb9sr7MIhS6A\nrwIDAQAB\n-----END
 PUBLIC KEY-----\n",
            "Comment": "example public key"
        }
    }
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreatePublicKey」を参照してください。

### delete-cloud-front-origin-access-identity

次のコード例は、delete-cloud-front-origin-access-identity を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront オリジンアクセスアイデンティティを削除するには

次の例では、E74FTE3AEXAMPLE という ID のオリジンアクセスアイデンティティ (OAI) を削除しています。OAI を削除するには、OAI の ID と ETag が必要です。OAI ID は、create-cloud-front-origin-access-identity コマンドと list-cloud-front-origin-access-identities コマンドの出力で返されます。ETag を取得するには、get-cloud-front-origin-access-identity コマンドまたは get-cloud-front-origin-access-identity-config コマンドを使用します。--if-match オプションを使用して、OAI の ETag を指定します。

```
aws cloudfront delete-cloud-front-origin-access-identity \
    --id E74FTE3AEXAMPLE \
    --if-match E2QWRUHEXAMPLE
```

成功した場合は、コマンドの出力はありません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteCloudFrontOriginAccessIdentity」を参照してください。

### delete-connection-group

次のコード例は、delete-connection-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

接続グループを削除するには

次の delete-connection-group の例では、接続グループを削除します。接続グループは無効にする必要があり、どの CloudFront リソースにも関連付けることはできません。

```
aws cloudfront delete-connection-group \
    --id cg_2wjLpjbHkLUdhWAjHllcOeABC \
    --if-match ETVPDKIKX0DABC
```

成功した場合は、コマンドの出力はありません。

接続グループの管理の詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「カスタム接続グループを作成する (オプション)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteConnectionGroup」を参照してください。

### delete-distribution-tenant

次のコード例は、delete-distribution-tenant を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディストリビューションテナントを削除するには

次の delete-distribution-tenant の例では、ETag ETVPDKIKX0DABC を使用してディストリビューションテナントを削除します。ディストリビューションテナントは無効にする必要があり、どの CloudFront リソースにも関連付けることはできません。

```
aws cloudfront delete-distribution-tenant \
    --id dt_2wjMUbg3NHZEQ7OfoalP5zi1AB \
    --if-match ETVPDKIKX0DABC
```

成功した場合は、コマンドの出力はありません。

詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「ディストリビューションを削除する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDistributionTenant」を参照してください。

### delete-distribution

次のコード例は、delete-distribution を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront ディストリビューションを削除するには

次の例では、ID EDFDVBD6EXAMPLE の付いた CloudFront ディストリビューションを削除します。ディストリビューションを削除する前に、ディストリビューションを無効にする必要があります。ディストリビューションを無効にするには、update-distribution コマンドを使用します。詳細については、update-distribution の例を参照してください。

ディストリビューションを無効にすると、ディストリビューションを削除できます。ディストリビューションを削除するには、--if-match オプションを使用してディストリビューションのETag を指定する必要があります。ETag を取得するには、get-distribution コマンドまたは get-distribution-config コマンドを使用します。

```
aws cloudfront delete-distribution \
    --id EDFDVBD6EXAMPLE \
    --if-match E2QWRUHEXAMPLE
```

成功した場合は、コマンドの出力はありません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDistribution」を参照してください。

### delete-field-level-encryption-config

次のコード例は、delete-field-level-encryption-config を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront のフィールドレベル暗号化の設定を削除するには

次の例では、C3KM2WVD605UAY という ID を持つ CloudFront のフィールドレベル暗号化の設定を削除しています。フィールドレベル暗号化の設定を削除するには、その ID と ETag が必要です。ID は create-field-level-encryption-config コマンドと list-field-level-encryption-configs コマンドの出力で返されます。ETag を取得するには、get-field-level-encryption コマンドまたは get-field-level-encryption-config コマンドを使用します。--if-match オプションを使用して、設定の ETag を指定します。

```
aws cloudfront delete-field-level-encryption-config \
    --id C3KM2WVD605UAY \
    --if-match E26M4BIAV81ZF6
```

成功した場合は、コマンドの出力はありません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteFieldLevelEncryptionConfig」を参照してください。

### delete-field-level-encryption-profile

次のコード例は、delete-field-level-encryption-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront のフィールドレベル暗号化のプロファイルを削除するには

次の例では、PPK0UOSIF5WSV という ID を持つ CloudFront のフィールドレベル暗号化のプロファイルを削除しています。フィールドレベル暗号化のプロファイルを削除するには、その ID と ETag が必要です。ID は create-field-level-encryption-profile コマンドと list-field-level-encryption-profiles コマンドの出力で返されます。ETag を取得するには、get-field-level-encryption-profile コマンドまたは get-field-level-encryption-profile-config コマンドを使用します。--if-match オプションを使用して、プロファイルの ETag を指定します。

```
aws cloudfront delete-field-level-encryption-profile \
    --id PPK0UOSIF5WSV \
    --if-match EJETYFJ9CL66D
```

成功した場合は、コマンドの出力はありません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteFieldLevelEncryptionProfile」を参照してください。

### delete-public-key

次のコード例は、delete-public-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront パブリックキーを削除するには

次の例では、KDFB19YGCR002 という ID を持つ CloudFront パブリックキーを削除しています。パブリックキーを削除するには、その ID と ETag が必要です。ID は create-public-key コマンドと list-public-keys コマンドの出力で返されます。ETag を取得するには、get-public-key コマンドまたは get-public-key-config コマンドを使用します。--if-match オプションを使用して、パブリックキーの ETag を指定します。

```
aws cloudfront delete-public-key \
    --id KDFB19YGCR002 \
    --if-match E2QWRUHEXAMPLE
```

成功した場合は、コマンドの出力はありません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePublicKey」を参照してください。

### disassociate-distribution-tenant-web-acl

次のコード例は、disassociate-distribution-tenant-web-acl を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ウェブ ACL とディストリビューションテナントの関連付けを解除するには

次の disassociate-distribution-tenant-web-acl の例では、ETag E1PA6795UKMABC を使用してディストリビューションテナントからウェブ ACL の関連付けを解除します。

```
aws cloudfront disassociate-distribution-tenant-web-acl \
    --id dt_2wjDZi3hD1ivOXf6rpZJOSNE1AB \
    --if-match E1PA6795UKMABC
```

出力:

```
{
    "ETag": "E13V1IB3VIYABC",
    "Id": "dt_2wjDZi3hD1ivOXf6rpZJOSNE1AB"
}
```

詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「AWS WAF セキュリティ保護を無効にする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateDistributionTenantWebAcl」を参照してください。

### disassociate-distribution-web-acl

次のコード例は、disassociate-distribution-web-acl を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ウェブ ACL と CloudFront ディストリビューションの関連付けを解除するには

次の disassociate-distribution-web-acl の例では、ETag E13V1IB3VIYABC を使用してウェブ ACL と CloudFront ディストリビューション間の関連付けを解除します。

```
aws cloudfront disassociate-distribution-web-acl \
    --id E1XNX8R2GOAABC \
    --if-match EEZQ9Z24VM1ABC
```

出力:

```
{
    "ETag": "E2YWS1C2J3OABC",
    "Id": "E1XNX8R2GOAABC"
}
```

詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「AWS WAF セキュリティ保護を無効にする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateDistributionWebAcl」を参照してください。

### get-cloud-front-origin-access-identity-config

次のコード例は、get-cloud-front-origin-access-identity-config を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront オリジンアクセスアイデンティティ設定を取得するには

次の例では、ID が E74FTE3AEXAMPLE である CloudFront オリジンアクセスアイデンティティ (OAI) に関するメタデータ (ETag を含む) を取得します。OAI ID は、create-cloud-front-origin-access-identity コマンドと list-cloud-front-origin-access-identities コマンドの出力で返されます。

```
aws cloudfront get-cloud-front-origin-access-identity-config --id E74FTE3AEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "ETag": "E2QWRUHEXAMPLE",
    "CloudFrontOriginAccessIdentityConfig": {
        "CallerReference": "cli-example",
        "Comment": "Example OAI"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetCloudFrontOriginAccessIdentityConfig」を参照してください。

### get-cloud-front-origin-access-identity

次のコード例は、get-cloud-front-origin-access-identity を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront オリジンアクセスアイデンティティを取得するには

次の例では、ID が E74FTE3AEXAMPLE である CloudFront オリジンアクセスアイデンティティ (OAI) を、ETag および関連する S3 正規 ID を含めて取得します。OAI ID は、create-cloud-front-origin-access-identity コマンドと list-cloud-front-origin-access-identities コマンドの出力で返されます。

```
aws cloudfront get-cloud-front-origin-access-identity --id E74FTE3AEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "ETag": "E2QWRUHEXAMPLE",
    "CloudFrontOriginAccessIdentity": {
```

```
        "Id": "E74FTE3AEXAMPLE",
        "S3CanonicalUserId":
 "cd13868f797c227fbea2830611a26fe0a21ba1b826ab4bed9b7771c9aEXAMPLE",
        "CloudFrontOriginAccessIdentityConfig": {
            "CallerReference": "cli-example",
            "Comment": "Example OAI"
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetCloudFrontOriginAccessIdentity」を参照してください。

### get-connection-group-by-routing-endpoint

次のコード例は、get-connection-group-by-routing-endpoint を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルーティングエンドポイントで接続グループを取得するには

次の get-connection-group-by-routing-endpoint の例では、ルーティングエンドポイントを使用して接続グループに関する情報を取得します。

```
aws cloudfront get-connection-group-by-routing-endpoint \
    --routing-endpoint dvdg9gprgabc.cloudfront.net
```

出力:

```
{
    "ETag": "E23ZP02F085ABC",
    "ConnectionGroup": {
        "Id": "cg_2wjDWTBKTlRB87cAaUQFaakABC",
        "Name": "connection-group-2",
        "Arn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:connection-group/
cg_2wjDWTBKTlRB87cAaUQFaakABC",
        "CreatedTime": "2025-05-06T15:42:00.790000+00:00",
        "LastModifiedTime": "2025-05-06T15:42:00.790000+00:00",
        "Ipv6Enabled": true,
        "RoutingEndpoint": "dvdg9gprgabc.cloudfront.net",
        "Status": "Deployed",
```

```
        "Enabled": true,
        "IsDefault": false
    }
}
```

詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「カスタム接続グループの作成 (オプション)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetConnectionGroupByRoutingEndpoint」を参照してください。

### get-connection-group

次のコード例は、get-connection-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront 接続グループを取得するには

次の get-connection-group の例では、CloudFront 接続グループに関する情報を取得します。

```
aws cloudfront get-connection-group \
    --identifier cg_2wjDWTBKTlRB87cAaUQFaakABC
```

出力:

```
{
    "ETag": "E23ZP02F085ABC",
    "ConnectionGroup": {
        "Id": "cg_2wjDWTBKTlRB87cAaUQFaakABC",
        "Name": "connection-group-2",
        "Arn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:connection-group/
cg_2wjDWTBKTlRB87cAaUQFaakABC",
        "CreatedTime": "2025-05-06T15:42:00.790000+00:00",
        "LastModifiedTime": "2025-05-06T15:42:00.790000+00:00",
        "Ipv6Enabled": true,
        "RoutingEndpoint": "dvdg9gprgabc.cloudfront.net",
        "Status": "Deployed",
        "Enabled": true,
        "IsDefault": false
    }
```

```
}
```

詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「カスタム接続グループの作成 (オプション)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetConnectionGroup」を参照してください。

### get-distribution-config

次のコード例は、get-distribution-config を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront ディストリビューション設定を取得するには

次の例では、ID EDFDVBD6EXAMPLE の CloudFront ディストリビューションに関するメタデータ (ETag を含む) を取得します。ディストリビューション ID は create-distribution コマンドと list-distributions コマンドで返されます。

```
aws cloudfront get-distribution-config \
    --id EDFDVBD6EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "ETag": "E2QWRUHEXAMPLE",
    "DistributionConfig": {
        "CallerReference": "cli-example",
        "Aliases": {
            "Quantity": 0
        },
        "DefaultRootObject": "index.html",
        "Origins": {
            "Quantity": 1,
            "Items": [
                {
                    "Id": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com-cli-example",
                    "DomainName": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com",
                    "OriginPath": "",
                    "CustomHeaders": {
                        "Quantity": 0
```

```
                },
                "S3OriginConfig": {
                    "OriginAccessIdentity": ""
                }
            }
        ]
    },
    "OriginGroups": {
        "Quantity": 0
    },
    "DefaultCacheBehavior": {
        "TargetOriginId": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com-cli-example",
        "ForwardedValues": {
            "QueryString": false,
            "Cookies": {
                "Forward": "none"
            },
            "Headers": {
                "Quantity": 0
            },
            "QueryStringCacheKeys": {
                "Quantity": 0
            }
        },
        "TrustedSigners": {
            "Enabled": false,
            "Quantity": 0
        },
        "ViewerProtocolPolicy": "allow-all",
        "MinTTL": 0,
        "AllowedMethods": {
            "Quantity": 2,
            "Items": [
                "HEAD",
                "GET"
            ],
            "CachedMethods": {
                "Quantity": 2,
                "Items": [
                    "HEAD",
                    "GET"
                ]
            }
        },
```

```
            "SmoothStreaming": false,
            "DefaultTTL": 86400,
            "MaxTTL": 31536000,
            "Compress": false,
            "LambdaFunctionAssociations": {
                "Quantity": 0
            },
            "FieldLevelEncryptionId": ""
        },
        "CacheBehaviors": {
            "Quantity": 0
        },
        "CustomErrorResponses": {
            "Quantity": 0
        },
        "Comment": "",
        "Logging": {
            "Enabled": false,
            "IncludeCookies": false,
            "Bucket": "",
            "Prefix": ""
        },
        "PriceClass": "PriceClass_All",
        "Enabled": true,
        "ViewerCertificate": {
            "CloudFrontDefaultCertificate": true,
            "MinimumProtocolVersion": "TLSv1",
            "CertificateSource": "cloudfront"
        },
        "Restrictions": {
            "GeoRestriction": {
                "RestrictionType": "none",
                "Quantity": 0
            }
        },
        "WebACLId": "",
        "HttpVersion": "http2",
        "IsIPV6Enabled": true
    }
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetDistributionConfig」を参照してください。

### get-distribution-tenant-by-domain

次のコード例は、get-distribution-tenant-by-domain を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメイン別にディストリビューションテナント情報を取得するには

次の get-distribution-tenant-by-domain の例では、指定されたドメインを使用してディストリビューションテナントに関する情報を取得します。

```
aws cloudfront get-distribution-tenant-by-domain \
    --domain example.com
```

出力:

```
{
    "ETag": "E23ZP02F085ABC",
    "DistributionTenant": {
        "Id": "dt_2xVInRKCfUzQHgxosDs9hiLk1AB",
        "DistributionId": "E1XNX8R2GOAABC",
        "Name": "example-tenant-4",
        "Arn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution-tenant/
dt_2xVInRKCfUzQHgxosDs9hiLk1AB",
        "Domains": [
            {
                "Domain": "example.com",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "Parameters": [
            {
                "Name": "testParam",
                "Value": "defaultValue"
            }
        ],
        "ConnectionGroupId": "cg_2whCJoXMYCjHcxaLGrkllvyABC",
        "CreatedTime": "2025-05-23T16:16:20.871000+00:00",
        "LastModifiedTime": "2025-05-23T16:16:20.871000+00:00",
        "Enabled": false,
        "Status": "Deployed"
    }
}
```

詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「Understand how multi-tenant distributions work」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDistributionTenantByDomain」を参照してください。

### get-distribution-tenant

次のコード例は、get-distribution-tenant を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront ディストリビューションテナントに関する詳細を取得するには

次の get-distribution-tenant の例では、CloudFront ディストリビューションテナントに関する情報を取得します。

```
aws cloudfront get-distribution-tenant \
    --id dt_2wjDZi3hD1ivOXf6rpZJOSNE1AB
```

出力:

```
{
    "ETag": "E23ZP02F085ABC",
    "DistributionTenant": {
        "Id": "dt_2wjDZi3hD1ivOXf6rpZJOSNE1AB",
        "DistributionId": "E1XNX8R2GOAABC",
        "Name": "example-tenant-2",
        "Arn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution-tenant/
dt_2wjDZi3hD1ivOXf6rpZJOSNE1AB",
        "Domains": [
            {
                "Domain": "example.com",
                "Status": "inactive"
            }
        ],
        "ConnectionGroupId": "cg_2wjDWTBKTlRB87cAaUQFaakABC",
        "CreatedTime": "2025-05-06T15:42:28.542000+00:00",
        "LastModifiedTime": "2025-05-06T15:42:37.724000+00:00",
        "Enabled": true,
        "Status": "InProgress"
    }
```

```
}
```

詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「Understand how multi-tenant distributions work」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDistributionTenant」を参照してください。

### get-distribution

次のコード例は、get-distribution を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront ディストリビューションを取得するには

次の get-distribution の例では、ID が EDFDVBD6EXAMPLE である CloudFront ディストリビューション (ETag を含む) を取得します。ディストリビューション ID は create-distribution コマンドと list-distributions コマンドで返されます。

```
aws cloudfront get-distribution \
    --id EDFDVBD6EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "ETag": "E2QWRUHEXAMPLE",
    "Distribution": {
        "Id": "EDFDVBD6EXAMPLE",
        "ARN": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/EDFDVBD6EXAMPLE",
        "Status": "Deployed",
        "LastModifiedTime": "2019-12-04T23:35:41.433Z",
        "InProgressInvalidationBatches": 0,
        "DomainName": "d111111abcdef8.cloudfront.net",
        "ActiveTrustedSigners": {
            "Enabled": false,
            "Quantity": 0
        },
        "DistributionConfig": {
            "CallerReference": "cli-example",
            "Aliases": {
                "Quantity": 0
```

```
            },
            "DefaultRootObject": "index.html",
            "Origins": {
                "Quantity": 1,
                "Items": [
                    {
                        "Id": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com-cli-example",
                        "DomainName": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com",
                        "OriginPath": "",
                        "CustomHeaders": {
                            "Quantity": 0
                        },
                        "S3OriginConfig": {
                            "OriginAccessIdentity": ""
                        }
                    }
                ]
            },
            "OriginGroups": {
                "Quantity": 0
            },
            "DefaultCacheBehavior": {
                "TargetOriginId": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com-cli-
example",
                "ForwardedValues": {
                    "QueryString": false,
                    "Cookies": {
                        "Forward": "none"
                    },
                    "Headers": {
                        "Quantity": 0
                    },
                    "QueryStringCacheKeys": {
                        "Quantity": 0
                    }
                },
                "TrustedSigners": {
                    "Enabled": false,
                    "Quantity": 0
                },
                "ViewerProtocolPolicy": "allow-all",
                "MinTTL": 0,
                "AllowedMethods": {
                    "Quantity": 2,
```

```
                    "Items": [
                        "HEAD",
                        "GET"
                    ],
                    "CachedMethods": {
                        "Quantity": 2,
                        "Items": [
                            "HEAD",
                            "GET"
                        ]
                    }
                },
                "SmoothStreaming": false,
                "DefaultTTL": 86400,
                "MaxTTL": 31536000,
                "Compress": false,
                "LambdaFunctionAssociations": {
                    "Quantity": 0
                },
                "FieldLevelEncryptionId": ""
            },
            "CacheBehaviors": {
                "Quantity": 0
            },
            "CustomErrorResponses": {
                "Quantity": 0
            },
            "Comment": "",
            "Logging": {
                "Enabled": false,
                "IncludeCookies": false,
                "Bucket": "",
                "Prefix": ""
            },
            "PriceClass": "PriceClass_All",
            "Enabled": true,
            "ViewerCertificate": {
                "CloudFrontDefaultCertificate": true,
                "MinimumProtocolVersion": "TLSv1",
                "CertificateSource": "cloudfront"
            },
            "Restrictions": {
                "GeoRestriction": {
                    "RestrictionType": "none",
```

```
                    "Quantity": 0
                }
            },
            "WebACLId": "",
            "HttpVersion": "http2",
            "IsIPV6Enabled": true
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDistribution」を参照してください。

### get-field-level-encryption-config

次のコード例は、get-field-level-encryption-config を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront のフィールドレベル暗号化の設定に関するメタデータを取得するには

次の例では、C3KM2WVD605UAY という ID を持つ CloudFront のフィールドレベル暗号化の設定に関するメタデータ (ETag を含む) を取得しています。

```
aws cloudfront get-field-level-encryption-config --id C3KM2WVD605UAY
```

出力:

```
{
    "ETag": "E2P4Z4VU7TY5SG",
    "FieldLevelEncryptionConfig": {
        "CallerReference": "cli-example",
        "Comment": "Example FLE configuration",
        "QueryArgProfileConfig": {
            "ForwardWhenQueryArgProfileIsUnknown": true,
            "QueryArgProfiles": {
                "Quantity": 0,
                "Items": []
            }
        },
        "ContentTypeProfileConfig": {
            "ForwardWhenContentTypeIsUnknown": true,
```

```
            "ContentTypeProfiles": {
                "Quantity": 1,
                "Items": [
                    {
                        "Format": "URLEncoded",
                        "ProfileId": "P280MFCLSYOCVU",
                        "ContentType": "application/x-www-form-urlencoded"
                    }
                ]
            }
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetFieldLevelEncryptionConfig」を参照してください。

### get-field-level-encryption-profile-config

次のコード例は、get-field-level-encryption-profile-config を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront のフィールドレベル暗号化のプロファイル設定を取得するには

次の例では、PPK0UOSIF5WSV という ID を持つ CloudFront のフィールドレベル暗号化のプロファイルに関するメタデータ (ETag を含む) を取得しています。

```
aws cloudfront get-field-level-encryption-profile-config --id PPK0UOSIF5WSV
```

出力:

```
{
    "ETag": "E1QQG65FS2L2GC",
    "FieldLevelEncryptionProfileConfig": {
        "Name": "ExampleFLEProfile",
        "CallerReference": "cli-example",
        "Comment": "FLE profile for AWS CLI example",
        "EncryptionEntities": {
            "Quantity": 1,
            "Items": [
```

```
                {
                    "PublicKeyId": "K2K8NC4HVFE3M0",
                    "ProviderId": "ExampleFLEProvider",
                    "FieldPatterns": {
                        "Quantity": 1,
                        "Items": [
                            "ExampleSensitiveField"
                        ]
                    }
                }
            ]
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetFieldLevelEncryptionProfileConfig」を参照してください。

### get-field-level-encryption-profile

次のコード例は、get-field-level-encryption-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront のフィールドレベル暗号化のプロファイルを取得するには

次の例では、PPK0UOSIF5WSV という ID を持つ CloudFront のフィールドレベル暗号化のプロファイル (ETag を含む) を取得しています。

```
aws cloudfront get-field-level-encryption-profile --id PPK0UOSIF5WSV
```

出力:

```
{
    "ETag": "E1QQG65FS2L2GC",
    "FieldLevelEncryptionProfile": {
        "Id": "PPK0UOSIF5WSV",
        "LastModifiedTime": "2019-12-10T01:03:16.537Z",
        "FieldLevelEncryptionProfileConfig": {
            "Name": "ExampleFLEProfile",
            "CallerReference": "cli-example",
            "Comment": "FLE profile for AWS CLI example",
```

```
            "EncryptionEntities": {
                "Quantity": 1,
                "Items": [
                    {
                        "PublicKeyId": "K2K8NC4HVFE3M0",
                        "ProviderId": "ExampleFLEProvider",
                        "FieldPatterns": {
                            "Quantity": 1,
                            "Items": [
                                "ExampleSensitiveField"
                            ]
                        }
                    }
                ]
            }
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetFieldLevelEncryptionProfile」を参照してください。

### get-field-level-encryption

次のコード例は、get-field-level-encryption を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront のフィールドレベル暗号化の設定を取得するには

次の例では、C3KM2WVD605UAY という ID を持つ CloudFront のフィールドレベル暗号化の設定 (ETag を含む) を取得しています。

```
aws cloudfront get-field-level-encryption --id C3KM2WVD605UAY
```

出力:

```
{
    "ETag": "E2P4Z4VU7TY5SG",
    "FieldLevelEncryption": {
        "Id": "C3KM2WVD605UAY",
        "LastModifiedTime": "2019-12-10T21:30:18.974Z",
```

```
        "FieldLevelEncryptionConfig": {
            "CallerReference": "cli-example",
            "Comment": "Example FLE configuration",
            "QueryArgProfileConfig": {
                "ForwardWhenQueryArgProfileIsUnknown": true,
                "QueryArgProfiles": {
                    "Quantity": 0,
                    "Items": []
                }
            },
            "ContentTypeProfileConfig": {
                "ForwardWhenContentTypeIsUnknown": true,
                "ContentTypeProfiles": {
                    "Quantity": 1,
                    "Items": [
                        {
                            "Format": "URLEncoded",
                            "ProfileId": "P280MFCLSYOCVU",
                            "ContentType": "application/x-www-form-urlencoded"
                        }
                    ]
                }
            }
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetFieldLevelEncryption」を参照してください。

### get-invalidation-for-distribution-tenant

次のコード例は、get-invalidation-for-distribution-tenant を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディストリビューションテナントの無効化を取得するには

次の get-invalidation-for-distribution-tenant の例では、ディストリビューションテナントの無効化に関する情報を取得します。

```
aws cloudfront get-invalidation-for-distribution-tenant \
```

```
    --distribution-tenant-id dt_2wjDZi3hD1ivOXf6rpZJOSNE1AB \
    --id I4CU23QAPKMUDUU06F9OFGFABC
```

出力:

```
{
    "Invalidation": {
        "Id": "I4CU23QAPKMUDUU06F9OFGFABC",
        "Status": "Completed",
        "CreateTime": "2025-05-06T15:46:12.824000+00:00",
        "InvalidationBatch": {
            "Paths": {
                "Quantity": 2,
                "Items": [
                    "/example/invalidation",
                    "/more/invalidations"
                ]
            },
            "CallerReference": "007ee5a6-d0a0-42be-bb61-e7b915969b48"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「ファイルを無効化してコンテンツを削除する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetInvalidationForDistributionTenant」を参照してください。

### get-invalidation

次のコード例は、get-invalidation を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront の無効化を取得するには

次の例では、EDFDVBD6EXAMPLE という ID を持つ CloudFront ディストリビューションについて、I2J0I21PCUYOIK という ID の無効化を取得しています。

```
aws cloudfront get-invalidation --id I2J0I21PCUYOIK --distribution-
id EDFDVBD6EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "Invalidation": {
        "Status": "Completed",
        "InvalidationBatch": {
            "Paths": {
                "Items": [
                    "/example-path/example-file.jpg",
                    "/example-path/example-file-2.jpg"
                ],
                "Quantity": 2
            },
            "CallerReference": "cli-example"
        },
        "Id": "I2J0I21PCUYOIK",
        "CreateTime": "2019-12-05T18:40:49.413Z"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetInvalidation」を参照してください。

### get-managed-certificate-details

次のコード例は、get-managed-certificate-details を使用する方法を示しています。

AWS CLI

マネージド証明書の詳細を取得するには

次の get-managed-certificate-details の例では、CloudFront マネージド ACM 証明書の詳細を取得します。

```
aws cloudfront get-managed-certificate-details \
    --identifier dt_2wjDZi3hD1ivOXf6rpZJOSNE1AB
```

出力:

```
{
    "ManagedCertificateDetails": {
```

```
        "CertificateArn": "arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/655dc1fe-6d37-451d-a013-c2db3a034abc",
        "CertificateStatus": "pending-validation",
        "ValidationTokenHost": "self-hosted",
        "ValidationTokenDetails": [
            {
                "Domain": "example.com",
                "RedirectTo": "validation.us-east-1.acm-
validations.aws/123456789012/.well-known/pki-validation/
b315c9ae21284e7918bb9f3f422ab1c7.txt",
                "RedirectFrom": "example.com/.well-known/pki-validation/
b315c9ae21284e7918bb9f3f422ac3c7.txt"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「CloudFront ディストリビューションテナントの証明書をリクエストする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetManagedCertificateDetails」を参照してください。

### get-public-key-config

次のコード例は、get-public-key-config を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront パブリックキーの設定を取得するには

次の例では、KDFB19YGCR002 という ID を持つ CloudFront パブリックキーに関するメタデータ (ETag を含む) を取得します。パブリックキー ID は create-public-key コマンドと list-public-keys コマンドで返されます。

```
aws cloudfront get-public-key-config --id KDFB19YGCR002
```

出力:

```
{
    "ETag": "E2QWRUHEXAMPLE",
    "PublicKeyConfig": {
```

```
        "CallerReference": "cli-example",
        "Name": "ExampleKey",
        "EncodedKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----
\nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxPMbCA2Ks0lnd7IR+3pw
\nwd3H/7jPGwj8bLUmore7bX+oeGpZ6QmLAe/1UOWcmZX2u70dYcSIzB1ofZtcn4cJ
\nenHBAzO3ohBY/L1tQGJfS2A+omnN6H16VZE1JCK8XSJyfze7MDLcUyHZETdxuvRb
\nA9X343/vMAuQPnhinFJ8Wdy8YBXSPpy7r95ylUQd9LfYTBzVZYG2tSesplcOkjM3\n2Uu
+oMWxQAw1NINnSLPinMVsutJy6ZqlV3McWNWe4T+STGtWhrPNqJEn45sIcCx4\nq
+kGZ2NQ0FyIyT2eiLKOX5Rgb/a36E/aMk4VoDsaenBQgG7WLTnstb9sr7MIhS6A\nrwIDAQAB\n-----END
 PUBLIC KEY-----\n",
        "Comment": "example public key"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPublicKeyConfig」を参照してください。

### get-public-key

次のコード例は、get-public-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront パブリックキーを取得するには

次の例では、KDFB19YGCR002 という ID を持つ CloudFront パブリックキー (ETag を含む) を取得します。パブリックキー ID は create-public-key コマンドと list-public-keys コマンドで返されます。

```
aws cloudfront get-public-key --id KDFB19YGCR002
```

出力:

```
{
    "ETag": "E2QWRUHEXAMPLE",
    "PublicKey": {
        "Id": "KDFB19YGCR002",
        "CreatedTime": "2019-12-05T18:51:43.781Z",
        "PublicKeyConfig": {
            "CallerReference": "cli-example",
            "Name": "ExampleKey",
```

```
            "EncodedKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----
\nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxPMbCA2Ks0lnd7IR+3pw
\nwd3H/7jPGwj8bLUmore7bX+oeGpZ6QmLAe/1UOWcmZX2u70dYcSIzB1ofZtcn4cJ
\nenHBAzO3ohBY/L1tQGJfS2A+omnN6H16VZE1JCK8XSJyfze7MDLcUyHZETdxuvRb
\nA9X343/vMAuQPnhinFJ8Wdy8YBXSPpy7r95ylUQd9LfYTBzVZYG2tSesplcOkjM3\n2Uu
+oMWxQAw1NINnSLPinMVsutJy6ZqlV3McWNWe4T+STGtWhrPNqJEn45sIcCx4\nq
+kGZ2NQ0FyIyT2eiLKOX5Rgb/a36E/aMk4VoDsaenBQgG7WLTnstb9sr7MIhS6A\nrwIDAQAB\n-----END
 PUBLIC KEY-----\n",
            "Comment": "example public key"
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPublicKey」を参照してください。

### `list-cloud-front-origin-access-identities`

次のコード例は、`list-cloud-front-origin-access-identities` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront オリジンアクセスアイデンティティを一覧表示するには

次の例では、AWS アカウント内の CloudFront オリジンアクセスアイデンティティ (OAI) の一覧を取得します。

```
aws cloudfront list-cloud-front-origin-access-identities
```

出力:

```
{
    "CloudFrontOriginAccessIdentityList": {
        "Items": [
            {
                "Id": "E74FTE3AEXAMPLE",
                "S3CanonicalUserId":
 "cd13868f797c227fbea2830611a26fe0a21ba1b826ab4bed9b7771c9aEXAMPLE",
                "Comment": "Example OAI"
            },
```

```
            {
                "Id": "EH1HDMBEXAMPLE",
                "S3CanonicalUserId":
 "1489f6f2e6faacaae7ff64c4c3e6956c24f78788abfc1718c3527c263bf7a17EXAMPLE",
                "Comment": "Test OAI"
            },
            {
                "Id": "E2X2C9TEXAMPLE",
                "S3CanonicalUserId":
 "cbfeebb915a64749f9be546a45b3fcfd3a31c779673c13c4dd460911ae402c2EXAMPLE",
                "Comment": "Example OAI #2"
            }
        ]
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListCloudFrontOriginAccessIdentities」を参照してください。

### `list-connection-groups`

次のコード例は、`list-connection-groups` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

接続グループを一覧表示するには

次の `list-connection-groups` の例では、AWS アカウントで使用可能な接続グループを一覧表示します。

```
aws cloudfront list-connection-groups
```

出力:

```
{
    "ConnectionGroups": [
        {
            "Id": "cg_2whCJoXMYCjHcxaLGrkllvyABC",
            "Name": "CreatedByCloudFront-cg_2whCJoXMYCjHcxaLGrkllvyABC",
            "Arn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:connection-group/
cg_2whCJoXMYCjHcxaLGrkllvyABC",
            "RoutingEndpoint": "d3sx0pso7m5abc.cloudfront.net",
```

```
            "CreatedTime": "2025-05-05T22:32:29.630000+00:00",
            "LastModifiedTime": "2025-05-05T22:32:29.630000+00:00",
            "ETag": "E23ZP02F085ABC",
            "Enabled": true,
            "Status": "Deployed",
            "IsDefault": true
        },
        {
            "Id": "cg_2wjDWTBKTlRB87cAaUQFaakABC",
            "Name": "connection-group-2",
            "Arn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:connection-group/
cg_2wjDWTBKTlRB87cAaUQFaakABC",
            "RoutingEndpoint": "dvdg9gprgabc.cloudfront.net",
            "CreatedTime": "2025-05-06T15:42:00.790000+00:00",
            "LastModifiedTime": "2025-05-06T15:42:00.790000+00:00",
            "ETag": "E23ZP02F085ABC",
            "Enabled": true,
            "Status": "Deployed",
            "IsDefault": false
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「カスタム接続グループの作成 (オプション)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListConnectionGroups」を参照してください。

### list-distribution-tenants-by-customization

次のコード例は、list-distribution-tenants-by-customization を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタマイズ別にディストリビューションテナントを一覧表示するには

次の list-distribution-tenants-by-customization の例では、指定されたウェブ ACL を使用するディストリビューションテナントを一覧表示します。

```
aws cloudfront list-distribution-tenants-by-customization \
```

```
    --web-acl-arn arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:global/webacl/
CreatedByCloudFront-0273cd2f/a3c19bce-42b5-48a1-a8d4-b2bb2f28eabc
```

出力:

```
{
    "DistributionTenantList": [
        {
            "Id": "dt_2wjDZi3hD1ivOXf6rpZJOSNE1AB",
            "DistributionId": "E1XNX8R2GOAABC",
            "Name": "example-tenant-2",
            "Arn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution-tenant/
dt_2wjDZi3hD1ivOXf6rpZJOSNE1AB",
            "Domains": [
                {
                    "Domain": "example.com",
                    "Status": "inactive"
                }
            ],
            "ConnectionGroupId": "cg_2wjDWTBKTlRB87cAaUQFaakABC",
            "Customizations": {
                "WebAcl": {
                    "Action": "override",
                    "Arn": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:global/webacl/
CreatedByCloudFront-0273cd2f/a3c19bce-42b5-48a1-a8d4-b2bb2f28eabc"
                },
                "GeoRestrictions": {
                    "RestrictionType": "whitelist",
                    "Locations": [
                        "AL"
                    ]
                }
            },
            "CreatedTime": "2025-05-06T15:42:28.542000+00:00",
            "LastModifiedTime": "2025-05-06T16:14:08.710000+00:00",
            "ETag": "E1F83G8C2ARABC",
            "Enabled": true,
            "Status": "Deployed"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「ディストリビューションテナントのカスタマイズ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDistributionTenantsByCustomization」を参照してください。

### `list-distribution-tenants`

次のコード例は、`list-distribution-tenants` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront ディストリビューションテナントを一覧表示するには

次の `list-distribution-tenants` の例では、関連付けられた接続グループごとに AWS アカウント内の 3 つの CloudFront ディストリビューションテナントを一覧表示します。

```
aws cloudfront list-distribution-tenants \
    --association-filter ConnectionGroupId=cg_2whCJoXMYCjHcxaLGrkllvyABC \
    --max-items 3
```

出力:

```
{
    "DistributionTenantList": [
        {
            "Id": "dt_2yMvQgam3QkJo2z54FDl91dk1AB",
            "DistributionId": "E1XNX8R2GOAABC",
            "Name": "new-tenant-customizations",
            "Arn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution-tenant/
dt_2yMvQgam3QkJo2z54FDl91dk1AB",
            "Domains": [
                {
                    "Domain": "example.com",
                    "Status": "active"
                }
            ],
            "ConnectionGroupId": "cg_2whCJoXMYCjHcxaLGrkllvyABC",
            "Customizations": {
                "WebAcl": {
                    "Action": "disable"
                },
                "GeoRestrictions": {
```

```
                    "RestrictionType": "whitelist",
                    "Locations": [
                        "DE"
                    ]
                }
            },
            "CreatedTime": "2025-06-11T15:54:02.142000+00:00",
            "LastModifiedTime": "2025-06-11T15:54:02.142000+00:00",
            "ETag": "E23ZP02F085ABC",
            "Enabled": false,
            "Status": "Deployed"
        },
        {
            "Id": "dt_2yMuV7NJuBcAB0cwwxMCBZQ1AB",
            "DistributionId": "E1XNX8R2GOAABC",
            "Name": "new-tenant",
            "Arn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution-tenant/
dt_2yMuV7NJuBcAB0cwwxMCBZQ1AB",
            "Domains": [
                {
                    "Domain": "1.example.com",
                    "Status": "active"
                }
            ],
            "ConnectionGroupId": "cg_2whCJoXMYCjHcxaLGrkllvyABC",
            "Customizations": {
                "GeoRestrictions": {
                    "RestrictionType": "whitelist",
                    "Locations": [
                        "DE"
                    ]
                }
            },
            "CreatedTime": "2025-06-11T15:46:23.466000+00:00",
            "LastModifiedTime": "2025-06-11T15:46:23.466000+00:00",
            "ETag": "E23ZP02F085ABC",
            "Enabled": false,
            "Status": "Deployed"
        },
        {
            "Id": "dt_2xVInRKCfUzQHgxosDs9hiLk1AB",
            "DistributionId": "E1XNX8R2GOAABC",
            "Name": "new-tenant-2",
```

```
            "Arn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution-tenant/
dt_2xVInRKCfUzQHgxosDs9hiLk1AB",
            "Domains": [
                {
                    "Domain": "2.example.com",
                    "Status": "active"
                }
            ],
            "ConnectionGroupId": "cg_2whCJoXMYCjHcxaLGrkllvyABC",
            "CreatedTime": "2025-05-23T16:16:20.871000+00:00",
            "LastModifiedTime": "2025-05-23T16:16:20.871000+00:00",
            "ETag": "E23ZP02F085ABC",
            "Enabled": false,
            "Status": "Deployed"
        }
    ],
    "NextToken": "eyJNYXJrZXIiOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAzfQ=="
}
```

詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「Understand how multi-tenant distributions work」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDistributionTenants」を参照してください。

### `list-distributions-by-connection-mode`

次のコード例は、`list-distributions-by-connection-mode` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

接続モードごとに CloudFront ディストリビューションを一覧表示するには

次の `list-distributions-by-connection-mode` の例では、指定された接続モードの CloudFront ディストリビューションを一覧表示します。

```
aws cloudfront list-distributions-by-connection-mode \
    --connection-mode tenant-only
```

出力:

```
{
    "DistributionList": {
        "Items": [
            {
                "Id": "E1XNX8R2GOAABC",
                "ARN": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/
E1XNX8R2GOAABC",
                "ETag": "EPT4JPJQDY1ABC",
                "Status": "Deployed",
                "LastModifiedTime": "2025-05-23T16:16:15.691000+00:00",
                "DomainName": "-",
                "Aliases": {
                    "Quantity": 0
                },
                "Origins": {
                    "Quantity": 1,
                    "Items": [
                        {
                            "Id": "example-cfn-simple-distribution123",
                            "DomainName": "example.com",
                            "OriginPath": "",
                            "CustomHeaders": {
                                "Quantity": 0
                            },
                            "S3OriginConfig": {
                                "OriginAccessIdentity": ""
                            },
                            "ConnectionAttempts": 3,
                            "ConnectionTimeout": 10,
                            "OriginShield": {
                                "Enabled": false
                            },
                            "OriginAccessControlId": "E2CJRMB5LKEABC"
                        }
                    ]
                },
                "OriginGroups": {
                    "Quantity": 0
                },
                "DefaultCacheBehavior": {
                    "TargetOriginId": "example-cfn-simple-distribution123",
                    "TrustedKeyGroups": {
                        "Enabled": false,
```

```
                    "Quantity": 0
                },
                "ViewerProtocolPolicy": "allow-all",
                "AllowedMethods": {
                    "Quantity": 2,
                    "Items": [
                        "HEAD",
                        "GET"
                    ],
                    "CachedMethods": {
                        "Quantity": 2,
                        "Items": [
                            "HEAD",
                            "GET"
                        ]
                    }
                },
                "Compress": true,
                "LambdaFunctionAssociations": {
                    "Quantity": 0
                },
                "FunctionAssociations": {
                    "Quantity": 0
                },
                "FieldLevelEncryptionId": "",
                "CachePolicyId": "658327ea-f89d-4fab-a63d-7e88639e5abc",
                "GrpcConfig": {
                    "Enabled": false
                }
            },
            "CacheBehaviors": {
                "Quantity": 0
            },
            "CustomErrorResponses": {
                "Quantity": 0
            },
            "Comment": "",
            "PriceClass": "PriceClass_All",
            "Enabled": true,
            "ViewerCertificate": {
                "CloudFrontDefaultCertificate": false,
                "ACMCertificateArn": "arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/ec53f564-ea5a-4e4a-a0a2-e3c989449abc",
                "SSLSupportMethod": "sni-only",
```

```
                    "MinimumProtocolVersion": "TLSv1.2_2021",
                    "Certificate": "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/
ec53f564-ea5a-4e4a-a0a2-e3c989449abc",
                    "CertificateSource": "acm"
                },
                "Restrictions": {
                    "GeoRestriction": {
                        "RestrictionType": "none",
                        "Quantity": 0
                    }
                },
                "WebACLId": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:global/webacl/web-
global-example/626900da-5f64-418b-ba9b-743f3746cabc",
                "HttpVersion": "http2",
                "IsIPV6Enabled": false,
                "Staging": false,
                "ConnectionMode": "tenant-only"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「カスタム接続グループの作成 (オプション)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDistributionsByConnectionMode」を参照してください。

### `list-distributions`

次のコード例は、`list-distributions` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront ディストリビューションを一覧表示するには

次の例では、AWS アカウントの CloudFront ディストリビューションのリストを取得します。

```
aws cloudfront list-distributions
```

出力:

```
{
```

```
    "DistributionList": {
        "Items": [
            {
                "Id": "E23YS8OEXAMPLE",
                "ARN": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/
E23YS8OEXAMPLE",
                "Status": "Deployed",
                "LastModifiedTime": "2024-08-05T18:23:40.375000+00:00",
                "DomainName": "abcdefgh12ijk.cloudfront.net",
                "Aliases": {
                    "Quantity": 0
                },
                "Origins": {
                    "Quantity": 1,
                    "Items": [
                        {
                            "Id": "amzn-s3-demo-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com",
                            "DomainName": "amzn-s3-demo-bucket.s3.us-
east-1.amazonaws.com",
                            "OriginPath": "",
                            "CustomHeaders": {
                                "Quantity": 0
                            },
                            "S3OriginConfig": {
                                "OriginAccessIdentity": ""
                            },
                            "ConnectionAttempts": 3,
                            "ConnectionTimeout": 10,
                            "OriginShield": {
                                "Enabled": false
                            },
                            "OriginAccessControlId": "EIAP8PEXAMPLE"
                        }
                    ]
                },
                "OriginGroups": {
                    "Quantity": 0
                },
                "DefaultCacheBehavior": {
                    "TargetOriginId": "amzn-s3-demo-bucket.s3.us-
east-1.amazonaws.com",
                    "TrustedSigners": {
                        "Enabled": false,
                        "Quantity": 0
```

```
            },
            "TrustedKeyGroups": {
                "Enabled": false,
                "Quantity": 0
            },
            "ViewerProtocolPolicy": "allow-all",
            "AllowedMethods": {
                "Quantity": 2,
                "Items": [
                    "HEAD",
                    "GET"
                ],
                "CachedMethods": {
                    "Quantity": 2,
                    "Items": [
                        "HEAD",
                        "GET"
                    ]
                }
            },
            "SmoothStreaming": false,
            "Compress": true,
            "LambdaFunctionAssociations": {
                "Quantity": 0
            },
            "FunctionAssociations": {
                "Quantity": 0
            },
            "FieldLevelEncryptionId": "",
            "CachePolicyId": "658327ea-f89d-4fab-a63d-7e886EXAMPLE"
        },
        "CacheBehaviors": {
            "Quantity": 0
        },
        "CustomErrorResponses": {
            "Quantity": 0
        },
        "Comment": "",
        "PriceClass": "PriceClass_All",
        "Enabled": true,
        "ViewerCertificate": {
            "CloudFrontDefaultCertificate": true,
            "SSLSupportMethod": "vip",
            "MinimumProtocolVersion": "TLSv1",
```

```
                    "CertificateSource": "cloudfront"
                },
                "Restrictions": {
                    "GeoRestriction": {
                        "RestrictionType": "none",
                        "Quantity": 0
                    }
                },
                "WebACLId": "",
                "HttpVersion": "HTTP2",
                "IsIPV6Enabled": true,
                "Staging": false
            }
        ]
    }
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListDistributions」を参照してください。

### list-domain-conflicts

次のコード例は、list-domain-conflicts を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront ディストリビューションのドメイン競合を一覧表示するには

次の list-domain-conflicts の例では、CloudFront ディストリビューションのドメイン競合を一覧表示します。

```
aws cloudfront list-domain-conflicts \
    --domain example.com \
    --domain-control-validation-
resource "DistributionTenantId=dt_2x9GhoK0TZRsohWzv1b9It8J1AB"
```

出力:

```
{
    "DomainConflicts": [
        {
            "Domain": "example.com",
```

```
            "ResourceType": "distribution-tenant",
            "ResourceId": "***************ohWzv1b9It8J1AB",
            "AccountId": "123456789012"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「代替ドメイン名を別のディストリビューションに移動する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDomainConflicts」を参照してください。

### list-field-level-encryption-configs

次のコード例は、list-field-level-encryption-configs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront のフィールドレベル暗号化の設定を一覧表示するには

次の例では、AWS アカウントの CloudFront のフィールドレベル暗号化の設定のリストを取得しています。

```
aws cloudfront list-field-level-encryption-configs
```

出力:

```
{
    "FieldLevelEncryptionList": {
        "MaxItems": 100,
        "Quantity": 1,
        "Items": [
            {
                "Id": "C3KM2WVD605UAY",
                "LastModifiedTime": "2019-12-10T21:30:18.974Z",
                "Comment": "Example FLE configuration",
                "QueryArgProfileConfig": {
                    "ForwardWhenQueryArgProfileIsUnknown": true,
                    "QueryArgProfiles": {
                        "Quantity": 0,
                        "Items": []
                    }
```

```
                },
                "ContentTypeProfileConfig": {
                    "ForwardWhenContentTypeIsUnknown": true,
                    "ContentTypeProfiles": {
                        "Quantity": 1,
                        "Items": [
                            {
                                "Format": "URLEncoded",
                                "ProfileId": "P280MFCLSYOCVU",
                                "ContentType": "application/x-www-form-urlencoded"
                            }
                        ]
                    }
                }
            }
        ]
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListFieldLevelEncryptionConfigs」を参照してください。

### list-field-level-encryption-profiles

次のコード例は、list-field-level-encryption-profiles を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront のフィールドレベル暗号化のプロファイルを一覧表示するには

次の例では、AWS アカウントの CloudFront のフィールドレベル暗号化のプロファイルのリストを取得しています。

```
aws cloudfront list-field-level-encryption-profiles
```

出力:

```
{
    "FieldLevelEncryptionProfileList": {
        "MaxItems": 100,
        "Quantity": 2,
        "Items": [
```

```
            {
                "Id": "P280MFCLSYOCVU",
                "LastModifiedTime": "2019-12-05T01:05:39.896Z",
                "Name": "ExampleFLEProfile",
                "EncryptionEntities": {
                    "Quantity": 1,
                    "Items": [
                        {
                            "PublicKeyId": "K2K8NC4HVFE3M0",
                            "ProviderId": "ExampleFLEProvider",
                            "FieldPatterns": {
                                "Quantity": 1,
                                "Items": [
                                    "ExampleSensitiveField"
                                ]
                            }
                        }
                    ]
                },
                "Comment": "FLE profile for AWS CLI example"
            },
            {
                "Id": "PPK0UOSIF5WSV",
                "LastModifiedTime": "2019-12-10T01:03:16.537Z",
                "Name": "ExampleFLEProfile2",
                "EncryptionEntities": {
                    "Quantity": 1,
                    "Items": [
                        {
                            "PublicKeyId": "K2ABC10EXAMPLE",
                            "ProviderId": "ExampleFLEProvider2",
                            "FieldPatterns": {
                                "Quantity": 1,
                                "Items": [
                                    "ExampleSensitiveField2"
                                ]
                            }
                        }
                    ]
                },
                "Comment": "FLE profile #2 for AWS CLI example"
            }
        ]
    }
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListFieldLevelEncryptionProfiles」を参照してください。

### `list-invalidations-for-distribution-tenant`

次のコード例は、`list-invalidations-for-distribution-tenant` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront ディストリビューションテナントの無効化を一覧表示するには

次の `list-invalidations-for-distribution-tenant` の例では、CloudFront ディストリビューションテナントの無効化を一覧表示します。

```
aws cloudfront list-invalidations-for-distribution-tenant \
    --id dt_2wjDZi3hD1ivOXf6rpZJOSNE1AB
```

出力:

```
{
    "InvalidationList": {
        "Items": [
            {
                "Id": "I4CU23QAPKMUDUU06F9OFGFABC",
                "CreateTime": "2025-05-06T15:46:12.824000+00:00",
                "Status": "Completed"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「ファイルを無効化してコンテンツを削除する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListInvalidationsForDistributionTenant」を参照してください。

### list-invalidations

次のコード例は、list-invalidations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront の無効化を一覧表示するには

次の例では、EDFDVBD6EXAMPLE という ID を持つ CloudFront ディストリビューションの無効化のリストを取得しています。

```
aws cloudfront list-invalidations --distribution-id EDFDVBD6EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "InvalidationList": {
        "Marker": "",
        "Items": [
            {
                "Status": "Completed",
                "Id": "YNY2LI2BVJ4NJU",
                "CreateTime": "2019-08-31T21:15:52.042Z"
            }
        ],
        "IsTruncated": false,
        "MaxItems": 100,
        "Quantity": 1
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListInvalidations」を参照してください。

### list-public-keys

次のコード例は、list-public-keys を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront パブリックキーを一覧表示するには

次の例では、AWS アカウントの CloudFront パブリックキーの一覧を取得しています。

```
aws cloudfront list-public-keys
```

出力:

```
{
    "PublicKeyList": {
        "MaxItems": 100,
        "Quantity": 2,
        "Items": [
            {
                "Id": "K2K8NC4HVFE3M0",
                "Name": "ExampleKey",
                "CreatedTime": "2019-12-05T01:04:28.818Z",
                "EncodedKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----
\nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxPMbCA2Ks0lnd7IR+3pw
\nwd3H/7jPGwj8bLUmore7bX+oeGpZ6QmLAe/1UOWcmZX2u70dYcSIzB1ofZtcn4cJ
\nenHBAzO3ohBY/L1tQGJfS2A+omnN6H16VZE1JCK8XSJyfze7MDLcUyHZETdxuvRb
\nA9X343/vMAuQPnhinFJ8Wdy8YBXSPpy7r95ylUQd9LfYTBzVZYG2tSesplcOkjM3\n2Uu
+oMWxQAw1NINnSLPinMVsutJy6ZqlV3McWNWe4T+STGtWhrPNqJEn45sIcCx4\nq
+kGZ2NQ0FyIyT2eiLKOX5Rgb/a36E/aMk4VoDsaenBQgG7WLTnstb9sr7MIhS6A\nrwIDAQAB\n-----END
 PUBLIC KEY-----\n",
                "Comment": "example public key"
            },
            {
                "Id": "K1S0LWQ2L5HTBU",
                "Name": "ExampleKey2",
                "CreatedTime": "2019-12-09T23:28:11.110Z",
                "EncodedKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----
\nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEApOCAg88A8+f4dujn9Izt
\n26LxtgAkn2opGgo/NKpMiaisyw5qlg3f1gol7FV6pYNl78iJg3EO8JBbwtlH
+cR9\nLGSf60NDeVhm76Oc39Np/vWgOdsGQcRbi9WmKZeSODqjQGzVZWqPmito3FzWVk6b
\nfVY5N36U/RdbVAJm95Km+qaMYlbIdF40t72bi3IkKYV5hlB2XoDjlQ9F6ajQKyTB
\nMHa3SN8q+3ZjQ4sJJ7D1V6r4wR8jDcFVD5NckWJmmgIVnkOQM37NYeoDnkaOuTpu\nha/
+3b8tOb2z3LBVHPkp85zJRAOXacSwf5rZtPYKBNFsixTa2n55k2r218mOkMC4\nUwIDAQAB\n-----END
 PUBLIC KEY-----",
                "Comment": "example public key #2"
            }
        ]
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPublicKeys」を参照してください。

### `list-tags-for-resource`

次のコード例は、`list-tags-for-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront ディストリビューションのタグを一覧表示するには

次の例は、CloudFront ディストリビューションのタグのリストを取得しています。

```
aws cloudfront list-tags-for-resource \
    --resource arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/EDFDVBD6EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "Tags": {
        "Items": [
            {
                "Key": "DateCreated",
                "Value": "2019-12-04"
            },
            {
                "Key": "Name",
                "Value": "Example name"
            },
            {
                "Key": "Project",
                "Value": "Example project"
            }
        ]
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### sign

次のコード例は、sign を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront URL に署名するには

次の例では、CloudFront URL に署名しています。URL に署名するには、キーペア ID (AWS マネジメントコンソールではアクセスキー ID と呼ばれます) と、信頼された署名者の CloudFront キーペアのプライベートキーが必要です。署名付き URL の詳細については、「Amazon CloudFront 開発者ガイド」の「署名付き URL と署名付き Cookie を使用してプライベートコンテンツを供給する」を参照してください。

```
aws cloudfront sign \
    --url https://d111111abcdef8.cloudfront.net/private-content/private-file.html \
    --key-pair-id APKAEIBAERJR2EXAMPLE \
    --private-key file://cf-signer-priv-key.pem \
    --date-less-than 2020-01-01
```

出力:

```
https://d111111abcdef8.cloudfront.net/private-content/private-
file.html?Expires=1577836800&Signature=nEXK7Kby47XKeZQKVc6pwkif6oZc-
JWSpDkH0UH7EBGGqvgurkecCbgL5VfUAXyLQuJxFwRQWscz-
owcq9KpmewCXrXQbPaJZNi9XSNwf4YKurPDQYaRQawKoeenH0GFteRf9ELK-
Bs3nljTLjtbgzIUt7QJNKXcWr8AuUYikzGdJ4-qzx6WnxXfH~fxg4-
GGl6l2kgCpXUB6Jx6K~Y3kpVOdzUPOIqFLHAnJojbhxqrVejomZZ2XrquDvNUCCIbePGnR3d24UPaLXG4FKOqNEaWDIB
GNvjRJxqWf93uMobeMOiVYahb-e0KItiQewGcm0eLZQ__&Key-Pair-Id=APKAEIBAERJR2EXAMPLE
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Sign」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront ディストリビューションにタグを追加するには

次の tag-resource の例では、指定された CloudFront ディストリビューションに 2 つのタグを追加しています。

```
aws cloudfront tag-resource \
    --resource arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/EDFDVBD6EXAMPLE \
    --tags 'Items=[{Key=Name,Value="Example name"},{Key=Project,Value="Example
 project"}]'
```

次の例に示すように、コマンドライン引数を使用する代わりに、JSON ファイルでタグを指定できます。

```
aws cloudfront tag-resource \
    --resource arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/EDFDVBD6EXAMPLE \
    --tags file://tags.json
```

tags.json の内容:

```
{
    "Items": [
        {
            "Key": "Name",
            "Value": "Example name"
        },
        {
            "Key": "Project",
            "Value": "Example project"
        }
    ]
}
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront ディストリビューションからタグを削除するには

次の例では、コマンドライン引数を使用して CloudFront ディストリビューションから 2 つのタグを削除しています。

```
aws cloudfront untag-resource \
    --resource arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/EDFDVBD6EXAMPLE \
    --tag-keys Items=Name,Project
```

次の例に示すように、コマンドライン引数を使用する代わりに、JSON ファイルでタグキーを指定できます。

```
aws cloudfront untag-resource \
    --resource arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/EDFDVBD6EXAMPLE \
    --tag-keys file://tag-keys.json
```

tag-keys.json ファイルは、以下を含む現在のフォルダ内にある JSON ドキュメントです。

```
{
    "Items": [
        "Name",
        "Project"
    ]
}
```

成功した場合は、コマンドの出力はありません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-cloud-front-origin-access-identity

次のコード例は、update-cloud-front-origin-access-identity を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront オリジンアクセスアイデンティティを更新するには

次のリクエスト例では、E74FTE3AEXAMPLE という ID のオリジンアクセスアイデンティティ (OAI) を更新しています。更新できるフィールドは、OAI の Comment のみです。

OAI を更新するには、OAI の ID と ETag が必要です。OAI ID は、create-cloud-front-origin-access-identity コマンドと list-cloud-front-origin-access-identities コマンドの出力で返されます。ETag を取得するには、get-cloud-front-origin-access-identity コマンドまたは get-cloud-front-

origin-access-identity-config コマンドを使用します。--if-match オプションを使用して、OAI の ETag を指定します。

```
aws cloudfront update-cloud-front-origin-access-identity \
    --id E74FTE3AEXAMPLE \
    --if-match E2QWRUHEXAMPLE \
    --cloud-front-origin-access-identity-config \
        CallerReference=cli-example,Comment="Example OAI Updated"
```

次の例に示すように、同じことは、JSON ファイルで OAI 設定を指定することでも実現できます。

```
aws cloudfront update-cloud-front-origin-access-identity \
    --id E74FTE3AEXAMPLE \
    --if-match E2QWRUHEXAMPLE \
    --cloud-front-origin-access-identity-config file://OAI-config.json
```

OAI-config.json ファイルは、以下を含む現在のディレクトリ内にある JSON ドキュメントです。

```
{
    "CallerReference": "cli-example",
    "Comment": "Example OAI Updated"
}
```

OAI 設定をコマンドライン引数で指定する場合も、JSON ファイルで指定する場合も、出力は変わりません。

```
{
    "ETag": "E9LHASXEXAMPLE",
    "CloudFrontOriginAccessIdentity": {
        "Id": "E74FTE3AEXAMPLE",
        "S3CanonicalUserId":
 "cd13868f797c227fbea2830611a26fe0a21ba1b826ab4bed9b7771c9aEXAMPLE",
        "CloudFrontOriginAccessIdentityConfig": {
            "CallerReference": "cli-example",
            "Comment": "Example OAI Updated"
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateCloudFrontOriginAccessIdentity」を参照してください。

### update-connection-group

次のコード例は、update-connection-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront 接続グループを更新するには

次の update-connection-group の例では、CloudFront 接続グループを無効にし、IPv6 を無効にします。

```
aws cloudfront update-connection-group \
    --id cg_2yHsDkcPKeUlVkk3aEgLKcjABC \
    --no-ipv6-enabled \
    --no-enabled \
    --if-match E3UN6WX5RRO2ABC
```

出力:

```
{
    "ETag": "E1F83G8C2ARABC",
    "ConnectionGroup": {
        "Id": "cg_2yHsDkcPKeUlVkk3aEgLKcjABC",
        "Name": "cg-example",
        "Arn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:connection-group/
cg_2yHsDkcPKeUlVkk3aEgLKcjABC",
        "CreatedTime": "2025-06-09T20:58:35.481000+00:00",
        "LastModifiedTime": "2025-06-11T16:25:54.280000+00:00",
        "Ipv6Enabled": false,
        "RoutingEndpoint": "du9xp1elo1abc.cloudfront.net",
        "Status": "InProgress",
        "Enabled": false,
        "IsDefault": false
    }
}
```

詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「カスタム接続グループの作成 (オプション)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateConnectionGroup」を参照してください。

### update-distribution-tenant

次のコード例は、update-distribution-tenant を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront ディストリビューションテナントを更新するには

次の update-distribution-tenant の例では、新しいパラメータ値で CloudFront ディストリビューションテナントを更新し、地域制限に国を追加します。

```
aws cloudfront update-distribution-tenant \
    --cli-input-json file://update-tenant.json
```

update-tenant.json の内容:

```
{
    "Id": "dt_2yMvQgam3QkJo2z54FDl91dk1AB",
    "IfMatch": "E1F83G8C2ARABC",
    "Parameters": [
        {
            "Name": "testParam",
            "Value": "newParameterValue"
        }
    ],
    "Customizations": {
        "WebAcl": {
            "Action": "disable"
        },
        "GeoRestrictions": {
            "RestrictionType": "whitelist",
            "Locations": [
                "DE",
                "GB",
                "ES"
            ]
        }
    }
}
```

出力:

```
{
    "ETag": "E1PA6795UKMABC",
    "DistributionTenant": {
        "Id": "dt_2yMvQgam3QkJo2z54FDl91dk1AB",
        "DistributionId": "E1XNX8R2GOAABC",
        "Name": "new-tenant-customizations",
        "Arn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution-tenant/
dt_2yMvQgam3QkJo2z54FDl91dk1AB",
        "Domains": [
            {
                "Domain": "example.com",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "Customizations": {
            "WebAcl": {
                "Action": "disable"
            },
            "GeoRestrictions": {
                "RestrictionType": "whitelist",
                "Locations": [
                    "DE",
                    "ES",
                    "GB"
                ]
            }
        },
        "Parameters": [
            {
                "Name": "testParam",
                "Value": "newParameterValue"
            }
        ],
        "ConnectionGroupId": "cg_2whCJoXMYCjHcxaLGrkllvyABC",
        "CreatedTime": "2025-06-11T15:54:02.142000+00:00",
        "LastModifiedTime": "2025-06-11T16:42:45.531000+00:00",
        "Enabled": false,
        "Status": "InProgress"
    }
}
```

詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「ディストリビューションテナントのカスタマイズ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDistributionTenant」を参照してください。

### update-distribution

次のコード例は、update-distribution を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: CloudFront ディストリビューションのデフォルトルートオブジェクトを更新するには

次の例では、ID が EDFDVBD6EXAMPLE の CloudFront ディストリビューションのデフォルトルートオブジェクトを index.html に更新します。

```
aws cloudfront update-distribution \
    --id EDFDVBD6EXAMPLE \
    --default-root-object index.html
```

出力:

```
{
    "ETag": "E2QWRUHEXAMPLE",
    "Distribution": {
        "Id": "EDFDVBD6EXAMPLE",
        "ARN": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/EDFDVBD6EXAMPLE",
        "Status": "InProgress",
        "LastModifiedTime": "2019-12-06T18:55:39.870Z",
        "InProgressInvalidationBatches": 0,
        "DomainName": "d111111abcdef8.cloudfront.net",
        "ActiveTrustedSigners": {
            "Enabled": false,
            "Quantity": 0
        },
        "DistributionConfig": {
            "CallerReference": "6b10378d-49be-4c4b-a642-419ccaf8f3b5",
            "Aliases": {
                "Quantity": 0
            },
            "DefaultRootObject": "index.html",
            "Origins": {
```

```
                "Quantity": 1,
                "Items": [
                    {
                        "Id": "example-website",
                        "DomainName": "www.example.com",
                        "OriginPath": "",
                        "CustomHeaders": {
                            "Quantity": 0
                        },
                        "CustomOriginConfig": {
                            "HTTPPort": 80,
                            "HTTPSPort": 443,
                            "OriginProtocolPolicy": "match-viewer",
                            "OriginSslProtocols": {
                                "Quantity": 2,
                                "Items": [
                                    "SSLv3",
                                    "TLSv1"
                                ]
                            },
                            "OriginReadTimeout": 30,
                            "OriginKeepaliveTimeout": 5
                        }
                    }
                ]
            },
            "OriginGroups": {
                "Quantity": 0
            },
            "DefaultCacheBehavior": {
                "TargetOriginId": "example-website",
                "ForwardedValues": {
                    "QueryString": false,
                    "Cookies": {
                        "Forward": "none"
                    },
                    "Headers": {
                        "Quantity": 1,
                        "Items": [
                            "*"
                        ]
                    },
                    "QueryStringCacheKeys": {
                        "Quantity": 0
```

```
                    }
                },
                "TrustedSigners": {
                    "Enabled": false,
                    "Quantity": 0
                },
                "ViewerProtocolPolicy": "allow-all",
                "MinTTL": 0,
                "AllowedMethods": {
                    "Quantity": 2,
                    "Items": [
                        "HEAD",
                        "GET"
                    ],
                    "CachedMethods": {
                        "Quantity": 2,
                        "Items": [
                            "HEAD",
                            "GET"
                        ]
                    }
                },
                "SmoothStreaming": false,
                "DefaultTTL": 86400,
                "MaxTTL": 31536000,
                "Compress": false,
                "LambdaFunctionAssociations": {
                    "Quantity": 0
                },
                "FieldLevelEncryptionId": ""
            },
            "CacheBehaviors": {
                "Quantity": 0
            },
            "CustomErrorResponses": {
                "Quantity": 0
            },
            "Comment": "",
            "Logging": {
                "Enabled": false,
                "IncludeCookies": false,
                "Bucket": "",
                "Prefix": ""
            },
```

```
            "PriceClass": "PriceClass_All",
            "Enabled": true,
            "ViewerCertificate": {
                "CloudFrontDefaultCertificate": true,
                "MinimumProtocolVersion": "TLSv1",
                "CertificateSource": "cloudfront"
            },
            "Restrictions": {
                "GeoRestriction": {
                    "RestrictionType": "none",
                    "Quantity": 0
                }
            },
            "WebACLId": "",
            "HttpVersion": "http1.1",
            "IsIPV6Enabled": true
        }
    }
}
```

例 2: CloudFront ディストリビューションを更新するには

次の例では、dist-config-disable.json という名前の JSON ファイルでディストリビューション設定を指定して、ID EMLARXS9EXAMPLE を持つ CloudFront ディストリビューションを無効にします。ディストリビューションを更新するには、--if-match オプションを使用してディストリビューションの ETag を指定する必要があります。ETag を取得するには、get-distribution コマンドまたは get-distribution-config コマンドを使用します。JSON ファイルでは Enabled フィールドが false に設定されていることに注意してください。

次の例を使用してディストリビューションを無効にした後は、delete-distribution コマンドを使用してディストリビューションを削除できます。

```
aws cloudfront update-distribution \
    --id EMLARXS9EXAMPLE \
    --if-match E2QWRUHEXAMPLE \
    --distribution-config file://dist-config-disable.json
```

dist-config-disable.json の内容:

```
{
    "CallerReference": "cli-1574382155-496510",
    "Aliases": {
```

```
        "Quantity": 0
    },
    "DefaultRootObject": "index.html",
    "Origins": {
        "Quantity": 1,
        "Items": [
            {
                "Id": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com-1574382155-273939",
                "DomainName": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com",
                "OriginPath": "",
                "CustomHeaders": {
                    "Quantity": 0
                },
                "S3OriginConfig": {
                    "OriginAccessIdentity": ""
                }
            }
        ]
    },
    "OriginGroups": {
        "Quantity": 0
    },
    "DefaultCacheBehavior": {
        "TargetOriginId": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com-1574382155-273939",
        "ForwardedValues": {
            "QueryString": false,
            "Cookies": {
                "Forward": "none"
            },
            "Headers": {
                "Quantity": 0
            },
            "QueryStringCacheKeys": {
                "Quantity": 0
            }
        },
        "TrustedSigners": {
            "Enabled": false,
            "Quantity": 0
        },
        "ViewerProtocolPolicy": "allow-all",
        "MinTTL": 0,
        "AllowedMethods": {
            "Quantity": 2,
```

```
            "Items": [
                "HEAD",
                "GET"
            ],
            "CachedMethods": {
                "Quantity": 2,
                "Items": [
                    "HEAD",
                    "GET"
                ]
            }
        },
        "SmoothStreaming": false,
        "DefaultTTL": 86400,
        "MaxTTL": 31536000,
        "Compress": false,
        "LambdaFunctionAssociations": {
            "Quantity": 0
        },
        "FieldLevelEncryptionId": ""
    },
    "CacheBehaviors": {
        "Quantity": 0
    },
    "CustomErrorResponses": {
        "Quantity": 0
    },
    "Comment": "",
    "Logging": {
        "Enabled": false,
        "IncludeCookies": false,
        "Bucket": "",
        "Prefix": ""
    },
    "PriceClass": "PriceClass_All",
    "Enabled": false,
    "ViewerCertificate": {
        "CloudFrontDefaultCertificate": true,
        "MinimumProtocolVersion": "TLSv1",
        "CertificateSource": "cloudfront"
    },
    "Restrictions": {
        "GeoRestriction": {
            "RestrictionType": "none",
```

```
            "Quantity": 0
        }
    },
    "WebACLId": "",
    "HttpVersion": "http2",
    "IsIPV6Enabled": true
}
```

出力:

```
{
    "ETag": "E9LHASXEXAMPLE",
    "Distribution": {
        "Id": "EMLARXS9EXAMPLE",
        "ARN": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/EMLARXS9EXAMPLE",
        "Status": "InProgress",
        "LastModifiedTime": "2019-12-06T18:32:35.553Z",
        "InProgressInvalidationBatches": 0,
        "DomainName": "d111111abcdef8.cloudfront.net",
        "ActiveTrustedSigners": {
            "Enabled": false,
            "Quantity": 0
        },
        "DistributionConfig": {
            "CallerReference": "cli-1574382155-496510",
            "Aliases": {
                "Quantity": 0
            },
            "DefaultRootObject": "index.html",
            "Origins": {
                "Quantity": 1,
                "Items": [
                    {
                        "Id": "amzn-s3-demo-
bucket.s3.amazonaws.com-1574382155-273939",
                        "DomainName": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com",
                        "OriginPath": "",
                        "CustomHeaders": {
                            "Quantity": 0
                        },
                        "S3OriginConfig": {
                            "OriginAccessIdentity": ""
                        }
```

```
                    }
                ]
            },
            "OriginGroups": {
                "Quantity": 0
            },
            "DefaultCacheBehavior": {
                "TargetOriginId": "amzn-s3-demo-
bucket.s3.amazonaws.com-1574382155-273939",
                "ForwardedValues": {
                    "QueryString": false,
                    "Cookies": {
                        "Forward": "none"
                    },
                    "Headers": {
                        "Quantity": 0
                    },
                    "QueryStringCacheKeys": {
                        "Quantity": 0
                    }
                },
                "TrustedSigners": {
                    "Enabled": false,
                    "Quantity": 0
                },
                "ViewerProtocolPolicy": "allow-all",
                "MinTTL": 0,
                "AllowedMethods": {
                    "Quantity": 2,
                    "Items": [
                        "HEAD",
                        "GET"
                    ],
                    "CachedMethods": {
                        "Quantity": 2,
                        "Items": [
                            "HEAD",
                            "GET"
                        ]
                    }
                },
                "SmoothStreaming": false,
                "DefaultTTL": 86400,
                "MaxTTL": 31536000,
```

```
                "Compress": false,
                "LambdaFunctionAssociations": {
                    "Quantity": 0
                },
                "FieldLevelEncryptionId": ""
            },
            "CacheBehaviors": {
                "Quantity": 0
            },
            "CustomErrorResponses": {
                "Quantity": 0
            },
            "Comment": "",
            "Logging": {
                "Enabled": false,
                "IncludeCookies": false,
                "Bucket": "",
                "Prefix": ""
            },
            "PriceClass": "PriceClass_All",
            "Enabled": false,
            "ViewerCertificate": {
                "CloudFrontDefaultCertificate": true,
                "MinimumProtocolVersion": "TLSv1",
                "CertificateSource": "cloudfront"
            },
            "Restrictions": {
                "GeoRestriction": {
                    "RestrictionType": "none",
                    "Quantity": 0
                }
            },
            "WebACLId": "",
            "HttpVersion": "http2",
            "IsIPV6Enabled": true
        }
    }
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「UpdateDistribution」を参照してください。

### update-domain-association

次のコード例は、update-domain-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメインの関連付けを更新するには

次の update-domain-association の例では、ETag E23ZP02F085ABC を使用してディストリビューションテナントのドメインの関連付けを更新します。

```
aws cloudfront update-domain-association \
    --domain example.com \
    --target-resource DistributionTenantId=dt_2x9GhoK0TZRsohWzv1b9It8J1AB \
    --if-match E23ZP02F085ABC
```

出力:

```
{
    "ETag": "ETVPDKIKX0ABC",
    "Domain": "example.com",
    "ResourceId": "dt_2x9GhoK0TZRsohWzv1b9It8J1AB"
}
```

詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「代替ドメイン名を別のディストリビューションに移動する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDomainAssociation」を参照してください。

### update-field-level-encryption-config

次のコード例は、update-field-level-encryption-config を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront のフィールドレベル暗号化の設定を更新するには

次の例では、JSON ファイルにパラメータを指定することで、C3KM2WVD605UAY という ID を持つフィールドレベル暗号化の設定の Comment フィールドを更新しています。

フィールドレベル暗号化の設定を更新するには、設定の ID と ETag が必要です。ID は create-field-level-encryption-config コマンドと list-field-level-encryption-configs コマンドの出力で返されます。ETag を取得するには、get-field-level-encryption コマンドまたは get-field-level-encryption-config コマンドを使用します。--if-match オプションを使用して、設定の ETag を指定します。

```
aws cloudfront update-field-level-encryption-config \
    --id C3KM2WVD605UAY \
    --if-match E2P4Z4VU7TY5SG \
    --field-level-encryption-config file://fle-config.json
```

fle-config.json ファイルは、以下を含む現在のディレクトリ内にある JSON ドキュメントです。

```
{
    "CallerReference": "cli-example",
    "Comment": "Updated example FLE configuration",
    "QueryArgProfileConfig": {
        "ForwardWhenQueryArgProfileIsUnknown": true,
        "QueryArgProfiles": {
            "Quantity": 0
        }
    },
    "ContentTypeProfileConfig": {
        "ForwardWhenContentTypeIsUnknown": true,
        "ContentTypeProfiles": {
            "Quantity": 1,
            "Items": [
                {
                    "Format": "URLEncoded",
                    "ProfileId": "P280MFCLSYOCVU",
                    "ContentType": "application/x-www-form-urlencoded"
                }
            ]
        }
    }
}
```

出力:

```
{
```

```
    "ETag": "E26M4BIAV81ZF6",
    "FieldLevelEncryption": {
        "Id": "C3KM2WVD605UAY",
        "LastModifiedTime": "2019-12-10T22:26:26.170Z",
        "FieldLevelEncryptionConfig": {
            "CallerReference": "cli-example",
            "Comment": "Updated example FLE configuration",
            "QueryArgProfileConfig": {
                "ForwardWhenQueryArgProfileIsUnknown": true,
                "QueryArgProfiles": {
                    "Quantity": 0,
                    "Items": []
                }
            },
            "ContentTypeProfileConfig": {
                "ForwardWhenContentTypeIsUnknown": true,
                "ContentTypeProfiles": {
                    "Quantity": 1,
                    "Items": [
                        {
                            "Format": "URLEncoded",
                            "ProfileId": "P280MFCLSYOCVU",
                            "ContentType": "application/x-www-form-urlencoded"
                        }
                    ]
                }
            }
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateFieldLevelEncryptionConfig」を参照してください。

### update-field-level-encryption-profile

次のコード例は、update-field-level-encryption-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFront のフィールドレベル暗号化のプロファイルを更新するには

次の例では、PPK0UOSIF5WSV という ID を持つフィールドレベル暗号化のプロファイルを更新しています。この例では、JSON ファイルにパラメータを指定して、プロファイルの Name と Comment を更新し、2 番目の FieldPatterns 項目を追加します。

フィールドレベル暗号化のプロファイルを更新するには、プロファイルの ID と ETag が必要です。ID は create-field-level-encryption-profile コマンドと list-field-level-encryption-profiles コマンドの出力で返されます。ETag を取得するには、get-field-level-encryption-profile コマンドまたは get-field-level-encryption-profile-config コマンドを使用します。--if-match オプションを使用して、プロファイルの ETag を指定します。

```
aws cloudfront update-field-level-encryption-profile \
    --id PPK0UOSIF5WSV \
    --if-match E1QQG65FS2L2GC \
    --field-level-encryption-profile-config file://fle-profile-config.json
```

fle-profile-config.json ファイルは、以下を含む現在のディレクトリ内にある JSON ドキュメントです。

```
{
    "Name": "ExampleFLEProfileUpdated",
    "CallerReference": "cli-example",
    "Comment": "Updated FLE profile for AWS CLI example",
    "EncryptionEntities": {
        "Quantity": 1,
        "Items": [
            {
                "PublicKeyId": "K2K8NC4HVFE3M0",
                "ProviderId": "ExampleFLEProvider",
                "FieldPatterns": {
                    "Quantity": 2,
                    "Items": [
                        "ExampleSensitiveField",
                        "SecondExampleSensitiveField"
                    ]
                }
            }
        ]
    }
}
```

出力:

```
{
    "ETag": "EJETYFJ9CL66D",
    "FieldLevelEncryptionProfile": {
        "Id": "PPK0UOSIF5WSV",
        "LastModifiedTime": "2019-12-10T19:05:58.296Z",
        "FieldLevelEncryptionProfileConfig": {
            "Name": "ExampleFLEProfileUpdated",
            "CallerReference": "cli-example",
            "Comment": "Updated FLE profile for AWS CLI example",
            "EncryptionEntities": {
                "Quantity": 1,
                "Items": [
                    {
                        "PublicKeyId": "K2K8NC4HVFE3M0",
                        "ProviderId": "ExampleFLEProvider",
                        "FieldPatterns": {
                            "Quantity": 2,
                            "Items": [
                                "ExampleSensitiveField",
                                "SecondExampleSensitiveField"
                            ]
                        }
                    }
                ]
            }
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateFieldLevelEncryptionProfile」を参照してください。

### verify-dns-configuration

次のコード例は、verify-dns-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメインの DNS 設定を確認するには

次の verify-dns-configuration の例では、ドメインの DNS 設定を確認します。

```
aws cloudfront verify-dns-configuration \
    --domain example.com \
    --identifier dt_2x9GhoK0TZRsohWzv1b9It8J1AB
```

出力:

```
{
    "DnsConfigurationList": [
        {
            "Domain": "example.com",
            "Status": "valid-configuration"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「代替ドメイン名を別のディストリビューションに移動する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「VerifyDnsConfiguration」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Amazon CloudSearch の例

次のコード例は、Amazon CloudSearch で AWS Command Line Interfaceを使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `upload-documents`

次のコード例は、upload-documents を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次の upload-documents コマンドは、JSON ドキュメントのバッチを Amazon CloudSearch ドメインにアップロードします。

```
aws cloudsearchdomain upload-documents --endpoint-url https://doc-my-domain.us-west-1.cloudsearch.amazonaws.com --content-type application/json --documents document-batch.json
```

出力:

```
{
  "status": "success",
  "adds": 5000,
  "deletes": 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UploadDocuments」を参照してください。

## AWS CLI を使用した CloudTrail の例

次のコード例は、CloudTrail で AWS Command Line Interfaceを使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### add-tags

次のコード例は、add-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

証跡にタグを追加するには

次の add-tags コマンドは Trail1 のタグを追加します。

```
aws cloudtrail add-tags --resource-id arn:aws:cloudtrail:us-
east-1:123456789012:trail/Trail1 --tags-
list Key=name,Value=Alice Key=location,Value=us
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddTags」を参照してください。

### create-subscription

次のコード例は、create-subscription を使用する方法を示しています。

AWS CLI

証跡の AWS リソースを作成して設定するには

次の create-subscription コマンドは、Trail1 の新しい S3 バケットと SNS トピックを作成します。

```
aws cloudtrail create-subscription \
    --name Trail1 \
    --s3-new-bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --sns-new-topic my-topic
```

出力:

```
Setting up new S3 bucket amzn-s3-demo-bucket...
```

```
Setting up new SNS topic my-topic...
Creating/updating CloudTrail configuration...
CloudTrail configuration:
    {
        "trailList": [
            {
                "IncludeGlobalServiceEvents": true,
                "Name": "Trail1",
                "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/
Trail1",
                "LogFileValidationEnabled": false,
                "IsMultiRegionTrail": false,
                "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
                "SnsTopicName": "my-topic",
                "HomeRegion": "us-east-1"
            }
        ],
        "ResponseMetadata": {
        "HTTPStatusCode": 200,
        "RequestId": "f39e51f6-c615-11e5-85bd-d35ca21ee3e2"
        }
    }
Starting CloudTrail service...
Logs will be delivered to my-bucket
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateSubscription」を参照してください。

### create-trail

次のコード例は、create-trail を使用する方法を示しています。

AWS CLI

証跡を作成するには

次の create-trail の例では、Trail1 という名前のマルチリージョン証跡を作成し、S3 バケットを指定します。

```
aws cloudtrail create-trail \
    --name Trail1 \
    --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket \
```

```
    --is-multi-region-trail
```

出力:

```
{
    "IncludeGlobalServiceEvents": true,
    "Name": "Trail1",
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-west-2:123456789012:trail/Trail1",
    "LogFileValidationEnabled": false,
    "IsMultiRegionTrail": true,
    "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateTrail」を参照してください。

### delete-trail

次のコード例は、delete-trail を使用する方法を示しています。

AWS CLI

証跡を削除するには

次の delete-trail コマンドは Trail1 という名前の証跡を削除します。

```
aws cloudtrail delete-trail --name Trail1
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteTrail」を参照してください。

### describe-trails

次のコード例は、describe-trails を使用する方法を示しています。

AWS CLI

証跡を記述するには

次の describe-trails の例では、Trail1 と Trail2 の設定を返します。

```
aws cloudtrail describe-trails \
    --trail-name-list Trail1 Trail2
```

出力:

```
{
    "trailList": [
        {
            "IncludeGlobalServiceEvents": true,
            "Name": "Trail1",
            "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/Trail1",
            "LogFileValidationEnabled": false,
            "IsMultiRegionTrail": false,
            "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
            "CloudWatchLogsRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
CloudTrail_CloudWatchLogs_Role",
            "CloudWatchLogsLogGroupArn": "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-
group:CloudTrail:*",
            "SnsTopicName": "my-topic",
            "HomeRegion": "us-east-1"
        },
        {
            "IncludeGlobalServiceEvents": true,
            "Name": "Trail2",
            "S3KeyPrefix": "my-prefix",
            "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/Trail2",
            "LogFileValidationEnabled": false,
            "IsMultiRegionTrail": false,
            "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket2",
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/4c5ae5ac-3c13-421e-8335-c7868ef6a769",
            "HomeRegion": "us-east-1"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTrails」を参照してください。

### get-event-selectors

次のコード例は、get-event-selectors を使用する方法を示しています。

AWS CLI

証跡のイベントセレクターの設定を表示するには

次の get-event-selectors コマンドは Trail1 の設定を返します。

```
aws cloudtrail get-event-selectors --trail-name Trail1
```

出力:

```
{
  "EventSelectors": [
      {
          "IncludeManagementEvents": true,
          "DataResources": [],
          "ReadWriteType": "All"
      }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/Trail1"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetEventSelectors」を参照してください。

### get-trail-status

次のコード例は、get-trail-status を使用する方法を示しています。

AWS CLI

証跡のステータスを取得するには

次の get-trail-status コマンドは Trail1 の配信およびログの詳細を返します。

```
aws cloudtrail get-trail-status --name Trail1
```

出力:

```
{
  "LatestNotificationTime": 1454022144.869,
  "LatestNotificationAttemptSucceeded": "2016-01-28T23:02:24Z",
```

```
  "LatestDeliveryAttemptTime": "2016-01-28T23:02:24Z",
  "LatestDeliveryTime": 1454022144.869,
  "TimeLoggingStarted": "2015-11-06T18:36:38Z",
  "LatestDeliveryAttemptSucceeded": "2016-01-28T23:02:24Z",
  "IsLogging": true,
  "LatestCloudWatchLogsDeliveryTime": 1454022144.918,
  "StartLoggingTime": 1446834998.695,
  "StopLoggingTime": 1446834996.933,
  "LatestNotificationAttemptTime": "2016-01-28T23:02:24Z",
  "TimeLoggingStopped": "2015-11-06T18:36:36Z"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetTrailStatus」を参照してください。

### list-public-keys

次のコード例は、list-public-keys を使用する方法を示しています。

AWS CLI

証跡のすべてのパブリックキーを一覧表示するには

次の list-public-keys コマンドは、指定された時間範囲内に、対応するプライベートキーがダイジェストファイルの署名に使用されたすべてのパブリックキーを返します。

```
aws cloudtrail list-public-keys --start-time 2016-01-01T20:30:00.000Z
```

出力:

```
{
  "PublicKeyList": [
      {
         "ValidityStartTime": 1453076702.0,
         "ValidityEndTime": 1455668702.0,
         "Value": "MIIBCgKCAQEAlSS3cl92HDycr/MTj0moOhas8habjrraXw+KzlWF0axSI2tcF
+3iJ9BKQAVSKxGwxwu3m0wG3J
+kUl1xboEcEPHYoIYMbgfSw7KGnuDKwkLzsQWhUJ0cIbOHASox1vv/5fNXkrHhGbDCHeVXm804c83nvHUEFYThr1PfyP
+4WGDk+BGH5m9iuiAKkipEHWmUl8/P7XpfpWQuk4h8g3pXZOrNXr08lbh4d39svj7UqdhvOXoBISp9t/
EXYuePGEtBdrKD9Dz+VHwyUPtBQvYr9BnkF88qBnaPNhS44rzwIDAQAB",
         "Fingerprint": "7f3f401420072e50a65a141430817ab3"
     }
```

```
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPublicKeys」を参照してください。

### list-tags

次のコード例は、list-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

証跡のタグを一覧表示するには

次の list-tags コマンドは、Trail1 と Trail2 のタグを一覧表示します。

```
aws cloudtrail list-tags --resource-id-list arn:aws:cloudtrail:us-
east-1:123456789012:trail/Trail1 arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/
Trail2
```

出力:

```
{
 "ResourceTagList": [
     {
         "ResourceId": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/Trail1",
         "TagsList": [
             {
                 "Value": "Alice",
                 "Key": "name"
             },
             {
                 "Value": "us",
                 "Key": "location"
             }
         ]
     },
     {
         "ResourceId": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/Trail2",
         "TagsList": [
             {
                 "Value": "Bob",
```

```
                "Key": "name"
            }
        ]
    }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTags」を参照してください。

### lookup-events

次のコード例は、lookup-events を使用する方法を示しています。

AWS CLI

証跡のイベントを検索するには

次の lookup-events コマンドは、EventName 属性 で API アクティビティイベントを検索します。

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-
attributes AttributeKey=EventName,AttributeValue=ConsoleLogin
```

出力:

```
{
  "Events": [
     {
         "EventId": "654ccbc0-ba0d-486a-9076-dbf7274677a7",
         "Username": "my-session-name",
         "EventTime": "2021-11-18T09:41:02-08:00",
         "CloudTrailEvent": "{\"eventVersion\":\"1.02\",\"userIdentity\":{\"type\":
\"AssumedRole\",\"principalId\":\"AROAJIKPFTA72SWU4L7T4:my-session-name\",\"arn\":
\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/my-role/my-session-name\",\"accountId\":
\"123456789012\",\"sessionContext\":{\"attributes\":{\"mfaAuthenticated\":\"false
\",\"creationDate\":\"2016-01-26T21:42:12Z\"},\"sessionIssuer\":{\"type\":\"Role\",
\"principalId\":\"AROAJIKPFTA72SWU4L7T4\",\"arn\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/
my-role\",\"accountId\":\"123456789012\",\"userName\":\"my-role\"}}},\"eventTime
\":\"2016-01-26T21:42:12Z\",\"eventSource\":\"signin.amazonaws.com\",\"eventName\":
\"ConsoleLogin\",\"awsRegion\":\"us-east-1\",\"sourceIPAddress\":\"72.21.198.70\",
\"userAgent\":\"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_5) AppleWebKit/537.36
```

```
 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.111 Safari/537.36\",\"requestParameters
\":null,\"responseElements\":{\"ConsoleLogin\":\"Success\"},\"additionalEventData\":
{\"MobileVersion\":\"No\",\"MFAUsed\":\"No\"},\"eventID\":\"654ccbc0-ba0d-486a-9076-
dbf7274677a7\",\"eventType\":\"AwsConsoleSignIn\",\"recipientAccountId\":
\"123456789012\"}",
         "EventName": "ConsoleLogin",
         "Resources": []
     }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「LookupEvents」を参照してください。

### put-event-selectors

次のコード例は、put-event-selectors を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 高度なイベントセレクターを使用して、管理イベントおよびデータイベントをログに記録する証跡を設定する

高度なイベントセレクターおよび高度なイベントセレクターの条件を追加できます。証跡のすべての条件とセレクターには、最大 500 個の値を設定できます。高度なイベントセレクターを使用すると、使用可能なすべてのデータイベントタイプをログに記録できます。高度なイベントセレクターまたは基本的なイベントセレクターのいずれかを使用できますが、両方を使用することはできません。高度なイベントセレクターを証跡に適用すると、既存の基本的なイベントセレクターは上書きされます。

次の put-event-selectors の例では、myTrail という名前の証跡の高度なイベントセレクターを作成し、すべての管理イベント、1 つの S3 バケットを除くすべての S3 PutObject および DeleteObject API コール、myFunction という名前の Lambda 関数のデータ API コール、myTopic という名前の SNS トピックの Publish API コールをログに記録します。

```
aws cloudtrail put-event-selectors \
    --trail-name myTrail \
    --advanced-event-selectors '[{"Name": "Log all management events",
 "FieldSelectors": [{ "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] }] },
{"Name": "Log PutObject and DeleteObject events for all but one
 bucket","FieldSelectors": [{ "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
```

```
{ "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },{ "Field":
 "eventName", "Equals": ["PutObject","DeleteObject"] },{ "Field": "resources.ARN",
 "NotStartsWith": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/"] }]},{"Name": "Log
 data events for a specific Lambda function","FieldSelectors": [{ "Field":
 "eventCategory", "Equals": ["Data"] },{ "Field": "resources.type",
 "Equals": ["AWS::Lambda::Function"] },{ "Field": "resources.ARN", "Equals":
 ["arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:myFunction"] }]},{"Name":
 "Log all Publish API calls on a specific SNS topic","FieldSelectors":
 [{ "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },{ "Field": "resources.type",
 "Equals": ["AWS::SNS::Topic"] },{ "Field": "eventName", "Equals":
 ["Publish"] },{ "Field": "resources.ARN", "Equals": ["arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:myTopic.fifo"] }]}]'
```

出力:

```
{
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/myTrail",
    "AdvancedEventSelectors": [
        {
            "Name": "Log all management events",
            "FieldSelectors": [
                {
                    "Field": "eventCategory",
                    "Equals": [
                        "Management"
                    ]
                }
            ]
        },
        {
            "Name": "Log PutObject and DeleteObject events for all but one bucket",
            "FieldSelectors": [
                {
                    "Field": "eventCategory",
                    "Equals": [
                        "Data"
                    ]
                },
                {
                    "Field": "resources.type",
                    "Equals": [
                        "AWS::S3::Object"
                    ]
```

```
                },
                {
                    "Field": "eventName",
                    "Equals": [
                        "PutObject",
                        "DeleteObject"
                    ]
                },
                {
                    "Field": "resources.ARN",
                    "NotStartsWith": [
                        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/"
                    ]
                }
            ]
        },
        {
            "Name": "Log data events for a specific Lambda function",
            "FieldSelectors": [
                {
                    "Field": "eventCategory",
                    "Equals": [
                        "Data"
                    ]
                },
                {
                    "Field": "resources.type",
                    "Equals": [
                        "AWS::Lambda::Function"
                    ]
                },
                {
                    "Field": "resources.ARN",
                    "Equals": [
                        "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:myFunction"
                    ]
                }
            ]
        },
        {
            "Name": "Log all Publish API calls on a specific SNS topic",
            "FieldSelectors": [
                {
                    "Field": "eventCategory",
```

```
                    "Equals": [
                        "Data"
                    ]
                },
                {
                    "Field": "resources.type",
                    "Equals": [
                        "AWS::SNS::Topic"
                    ]
                },
                {
                    "Field": "eventName",
                    "Equals": [
                        "Publish"
                    ]
                },
                {
                    "Field": "resources.ARN",
                    "Equals": [
                        "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:myTopic.fifo"
                    ]
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「アドバンストイベントセレクタを使用してイベントを口グに記録する」を参照してください。

例 2: すべての管理イベントとデータイベントを口グに記録する証跡のイベントセレクターを設定する

証跡あたり最大 5 つのイベントセレクタと、証跡あたり最大 250 の データリソースを設定できます。イベントセレクターは、基本的なイベントセレクターとも呼ばれます。イベントセレクターを使用して、S3 オブジェクト、Lambda 関数、および DynnamoDB テーブルの管理イベントとデータイベントを口グに記録できます。その他のリソースタイプのデータイベントを口グに記録するには、高度なイベントセレクターを使用する必要があります。

次の `put-event-selectors` の例では、`TrailName` という名前の証跡のイベントセレクターを作成します。このセレクターには、すべての管理イベント、2 つの Amazon S3 バケット/プレ

フィックスの組み合わせに対するデータイベント、hello-world-python-function という名前の 1 つの AWS Lambda 関数に対するデータイベントが含まれます。

```
aws cloudtrail put-event-selectors \
    --trail-name TrailName \
    --event-selectors '[{"ReadWriteType": "All","IncludeManagementEvents":
 true,"DataResources": [{"Type":"AWS::S3::Object", "Values": ["arn:aws:s3:::amzn-
s3-demo-bucket/prefix","arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/prefix2"]},
{"Type": "AWS::Lambda::Function","Values": ["arn:aws:lambda:us-
west-2:999999999999:function:hello-world-python-function"]}]}]'
```

出力:

```
{
    "EventSelectors": [
        {
            "IncludeManagementEvents": true,
            "DataResources": [
                {
                    "Values": [
                        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix",
                        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/prefix2"
                    ],
                    "Type": "AWS::S3::Object"
                },
                {
                    "Values": [
                        "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:hello-world-
python-function"
                    ],
                    "Type": "AWS::Lambda::Function"
                },
            ],
            "ReadWriteType": "All"
        }
    ],
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「基本的なイベントセレクターを使用してイベントを口グに記録する」を参照してください。

例 3: 管理イベント、S3 オブジェクト上のすべての S3 データイベント、およびアカウントの関数上のすべての Lambda データイベントをログに記録する証跡のイベントセレクターを設定する

次の put-event-selectors の例では、TrailName2 という名前の証跡のイベントセレクターを作成します。このセレクターには、すべての管理イベント、AWS アカウントのすべての Amazon S3 バケットおよび AWS Lambda 関数に関するデータイベントが含まれます。

```
aws cloudtrail put-event-selectors \
    --trail-name TrailName2 \
    --event-selectors '[{"ReadWriteType": "All","IncludeManagementEvents":
 true,"DataResources": [{"Type":"AWS::S3::Object", "Values": ["arn:aws:s3"]},
{"Type": "AWS::Lambda::Function","Values": ["arn:aws:lambda"]}]}]'
```

出力:

```
{
    "EventSelectors": [
        {
            "IncludeManagementEvents": true,
            "DataResources": [
                {
                    "Values": [
                        "arn:aws:s3"
                    ],
                    "Type": "AWS::S3::Object"
                },
                {
                    "Values": [
                        "arn:aws:lambda"
                    ],
                    "Type": "AWS::Lambda::Function"
                },
            ],
            "ReadWriteType": "All"
        }
    ],
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName2"
}
```

詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「基本的なイベントセレクターを使用してイベントをログに記録する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutEventSelectors」を参照してください。

### remove-tags

次のコード例は、remove-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

証跡のタグを削除するには

次の remove-tags コマンドは、Trail1 の指定したタグを削除します。

```
aws cloudtrail remove-tags --resource-id arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/Trail1 --tags-list Key=name Key=location
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemoveTags」を参照してください。

### start-logging

次のコード例は、start-logging を使用する方法を示しています。

AWS CLI

証跡のログ記録を開始するには

次の start-logging コマンドを実行して、Trail1 のログ記録をオンにします。

```
aws cloudtrail start-logging --name Trail1
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartLogging」を参照してください。

### stop-logging

次のコード例は、stop-logging を使用する方法を示しています。

AWS CLI

証跡のログ記録を停止するには

次の stop-logging コマンドを実行して、Trail1 のログ記録をオフにします。

```
aws cloudtrail stop-logging --name Trail1
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopLogging」を参照してください。

### update-subscription

次のコード例は、update-subscription を使用する方法を示しています。

AWS CLI

証跡の設定を更新するには

次の update-subscription の例では、証跡を更新して新しい S3 バケットと SNS トピックを指定します。

```
aws cloudtrail update-subscription \
    --name Trail1 \
    --s3-new-bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --sns-new-topic my-topic-new
```

出力:

```
Setting up new S3 bucket amzn-s3-demo-bucket...
Setting up new SNS topic my-topic-new...
Creating/updating CloudTrail configuration...
CloudTrail configuration:
{
    "trailList": [
        {
            "IncludeGlobalServiceEvents": true,
            "Name": "Trail1",
            "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/Trail1",
            "LogFileValidationEnabled": false,
            "IsMultiRegionTrail": false,
            "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
            "SnsTopicName": "my-topic-new",
            "HomeRegion": "us-east-1"
        }
    ],
```

```
    "ResponseMetadata": {
        "HTTPStatusCode": 200,
        "RequestId": "31126f8a-c616-11e5-9cc6-2fd637936879"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateSubscription」を参照してください。

### update-trail

次のコード例は、update-trail を使用する方法を示しています。

AWS CLI

証跡を更新するには

次の update-trail の例では、ログ配信に既存のバケットを使用するように証跡を更新します。

```
aws cloudtrail update-trail \
    --name Trail1 \
    --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket
```

出力:

```
{
    "IncludeGlobalServiceEvents": true,
    "Name": "Trail1",
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-west-2:123456789012:trail/Trail1",
    "LogFileValidationEnabled": false,
    "IsMultiRegionTrail": true,
    "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateTrail」を参照してください。

### validate-logs

次のコード例は、validate-logs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ログファイルを検証するには

次の validate-logs コマンドは、Trail1 のログを検証します。

```
aws cloudtrail validate-logs --trail-arn arn:aws:cloudtrail:us-
east-1:123456789012:trail/Trail1 --start-time 20160129T19:00:00Z
```

出力:

```
Validating log files for trail arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/
Trail1 between 2016-01-29T19:00:00Z and 2016-01-29T22:15:43Z
Results requested for 2016-01-29T19:00:00Z to 2016-01-29T22:15:43Z
Results found for 2016-01-29T19:24:57Z to 2016-01-29T21:24:57Z:
3/3 digest files valid
15/15 log files valid
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ValidateLogs」を参照してください。

## AWS CLI を使用した CloudWatch の例

次のコード例は、CloudWatch で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### delete-alarms

次のコード例は、delete-alarms を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アラームを削除するには

次の例は、delete-alarms コマンドを使用して、「myalarm」という名前の Amazon CloudWatch アラームを削除します。

```
aws cloudwatch delete-alarms --alarm-names myalarm
```

出力:

```
This command returns to the prompt if successful.
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteAlarms」を参照してください。

### delete-anomaly-detector

次のコード例は、delete-anomaly-detector を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定された異常検出モデルを削除する方法

次のdelete-anomaly-detector の例では、指定されたアカウントで異常検出モデルを削除します。

```
aws cloudwatch delete-anomaly-detector \
    --namespace AWS/Logs \
    --metric-name IncomingBytes \
    --stat SampleCount
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「異常検出モデルの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAnomalyDetector」を参照してください。

### delete-dashboards

次のコード例は、delete-dashboards を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定されたダッシュボードを削除する方法

次の delete-dashboards の例では、指定されたアカウントの Dashboard-A および Dashboard-B という名前の 2 つのダッシュボードを削除します。

```
aws cloudwatch delete-dashboards \
    --dashboard-names Dashboard-A Dashboard-B
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「Amazon CloudWatch のダッシュボード」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDashboards」を参照してください。

### delete-insight-rules

次のコード例は、delete-insight-rules を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定した Contributor Insights のルールを削除するには

次の delete-insight-rules の例では、指定したアカウントから Rule-A および Rule-B という名前の 2 つの Contributor Insights ルールを削除します。

```
aws cloudwatch delete-insight-rules \
    --rule-names Rule-A Rule-B
```

出力:

```
{
    "Failures": []
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Contributor Insights を使用して高カーディナリティデータを分析する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteInsightRules」を参照してください。

### delete-metric-stream

次のコード例は、delete-metric-stream を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定したメトリクスストリームを削除するには

次の delete-metric-stream の例では、指定したアカウントから QuickPartial-gSCKvO という名前のメトリクスストリームを削除します。

```
aws cloudwatch delete-metric-stream \
    --name QuickPartial-gSCKvO
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「メトリクスストリームを使用する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteMetricStream」を参照してください。

### describe-alarm-history

次のコード例は、describe-alarm-history を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アラームの履歴を取得するには

次の例は、describe-alarm-history コマンドを使用して、「myalarm」という名前の Amazon CloudWatch アラームの履歴を取得します。

```
aws cloudwatch describe-alarm-history --alarm-name "myalarm" --history-item-
type StateUpdate
```

出力:

```
{
    "AlarmHistoryItems": [
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T18:59:06.442Z",
            "HistoryItemType": "StateUpdate",
            "AlarmName": "myalarm",
            "HistoryData": "{\"version\":\"1.0\",\"oldState\":{\"stateValue\":
\"ALARM\",\"stateReason\":\"testing purposes\"},\"newState\":{\"stateValue\":\"OK
\",\"stateReason\":\"Threshold Crossed: 2 datapoints were not greater than the
 threshold (70.0). The most recent datapoints: [38.958, 40.292].\",\"stateReasonData
\":{\"version\":\"1.0\",\"queryDate\":\"2014-04-09T18:59:06.419+0000\",\"startDate
\":\"2014-04-09T18:44:00.000+0000\",\"statistic\":\"Average\",\"period\":300,
\"recentDatapoints\":[38.958,40.292],\"threshold\":70.0}}",
            "HistorySummary": "Alarm updated from ALARM to OK"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T18:59:05.805Z",
            "HistoryItemType": "StateUpdate",
            "AlarmName": "myalarm",
            "HistoryData": "{\"version\":\"1.0\",\"oldState\":{\"stateValue
\":\"OK\",\"stateReason\":\"Threshold Crossed: 2 datapoints were
 not greater than the threshold (70.0). The most recent datapoints:
 [38.839999999999996, 39.714].\",\"stateReasonData\":{\"version\":
\"1.0\",\"queryDate\":\"2014-03-11T22:45:41.569+0000\",\"startDate\":
\"2014-03-11T22:30:00.000+0000\",\"statistic\":\"Average\",\"period\":300,
\"recentDatapoints\":[38.839999999999996,39.714],\"threshold\":70.0}},\"newState\":
{\"stateValue\":\"ALARM\",\"stateReason\":\"testing purposes\"}}",
            "HistorySummary": "Alarm updated from OK to ALARM"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeAlarmHistory」を参照してください。

### describe-alarms-for-metric

次のコード例は、describe-alarms-for-metric を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メトリクスに関連するアラームについての情報を表示するには

次の例は、describe-alarms-for-metric コマンドを使用して、Amazon EC2 CPUUtilization メトリクスと、ID i-0c986c72 のインスタンスに関連するすべてのアラームに関する情報を表示します。

```
aws cloudwatch describe-alarms-for-metric --metric-name CPUUtilization --
namespace AWS/EC2 --dimensions Name=InstanceId,Value=i-0c986c72
```

出力:

```
{
    "MetricAlarms": [
        {
            "EvaluationPeriods": 10,
            "AlarmArn": "arn:aws:cloudwatch:us-
east-1:111122223333:alarm:myHighCpuAlarm2",
            "StateUpdatedTimestamp": "2013-10-30T03:03:51.479Z",
            "AlarmConfigurationUpdatedTimestamp": "2013-10-30T03:03:50.865Z",
            "ComparisonOperator": "GreaterThanOrEqualToThreshold",
            "AlarmActions": [
                "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:NotifyMe"
            ],
            "Namespace": "AWS/EC2",
            "AlarmDescription": "CPU usage exceeds 70 percent",
            "StateReasonData": "{\"version\":\"1.0\",\"queryDate\":
\"2013-10-30T03:03:51.479+0000\",\"startDate\":\"2013-10-30T02:08:00.000+0000\",
\"statistic\":\"Average\",\"period\":300,\"recentDatapoints\":
[40.698,39.612,42.432,39.796,38.816,42.28,42.854,40.088,40.760000000000005,41.316],
\"threshold\":70.0}",
            "Period": 300,
            "StateValue": "OK",
            "Threshold": 70.0,
            "AlarmName": "myHighCpuAlarm2",
            "Dimensions": [
                {
                    "Name": "InstanceId",
```

```
                    "Value": "i-0c986c72"
                }
            ],
            "Statistic": "Average",
            "StateReason": "Threshold Crossed: 10 datapoints were not greater than
 or equal to the threshold (70.0). The most recent datapoints: [40.760000000000005,
 41.316].",
            "InsufficientDataActions": [],
            "OKActions": [],
            "ActionsEnabled": true,
            "MetricName": "CPUUtilization"
        },
        {
            "EvaluationPeriods": 2,
            "AlarmArn": "arn:aws:cloudwatch:us-
east-1:111122223333:alarm:myHighCpuAlarm",
            "StateUpdatedTimestamp": "2014-04-09T18:59:06.442Z",
            "AlarmConfigurationUpdatedTimestamp": "2014-04-09T22:26:05.958Z",
            "ComparisonOperator": "GreaterThanThreshold",
            "AlarmActions": [
                "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:HighCPUAlarm"
            ],
            "Namespace": "AWS/EC2",
            "AlarmDescription": "CPU usage exceeds 70 percent",
            "StateReasonData": "{\"version\":\"1.0\",\"queryDate\":
\"2014-04-09T18:59:06.419+0000\",\"startDate\":\"2014-04-09T18:44:00.000+0000\",
\"statistic\":\"Average\",\"period\":300,\"recentDatapoints\":[38.958,40.292],
\"threshold\":70.0}",
            "Period": 300,
            "StateValue": "OK",
            "Threshold": 70.0,
            "AlarmName": "myHighCpuAlarm",
            "Dimensions": [
                {
                    "Name": "InstanceId",
                    "Value": "i-0c986c72"
                }
            ],
            "Statistic": "Average",
            "StateReason": "Threshold Crossed: 2 datapoints were not greater than
 the threshold (70.0). The most recent datapoints: [38.958, 40.292].",
            "InsufficientDataActions": [],
            "OKActions": [],
            "ActionsEnabled": false,
```

```
            "MetricName": "CPUUtilization"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeAlarmsForMetric」を参照してください。

### `describe-alarms`

次のコード例は、describe-alarms を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アラームに関する情報を一覧表示するには

次の例は、describe-alarms コマンドを使用して、「myalarm」という名前のアラームに関する情報を表示します。

```
aws cloudwatch describe-alarms --alarm-names "myalarm"
```

出力:

```
{
    "MetricAlarms": [
        {
            "EvaluationPeriods": 2,
            "AlarmArn": "arn:aws:cloudwatch:us-east-1:123456789012:alarm:myalarm",
            "StateUpdatedTimestamp": "2014-04-09T18:59:06.442Z",
            "AlarmConfigurationUpdatedTimestamp": "2012-12-27T00:49:54.032Z",
            "ComparisonOperator": "GreaterThanThreshold",
            "AlarmActions": [
                "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:myHighCpuAlarm"
            ],
            "Namespace": "AWS/EC2",
            "AlarmDescription": "CPU usage exceeds 70 percent",
            "StateReasonData": "{\"version\":\"1.0\",\"queryDate\":
\"2014-04-09T18:59:06.419+0000\",\"startDate\":\"2014-04-09T18:44:00.000+0000\",
\"statistic\":\"Average\",\"period\":300,\"recentDatapoints\":[38.958,40.292],
\"threshold\":70.0}",
            "Period": 300,
            "StateValue": "OK",
```

```
            "Threshold": 70.0,
            "AlarmName": "myalarm",
            "Dimensions": [
                {
                    "Name": "InstanceId",
                    "Value": "i-0c986c72"
                }
            ],
            "Statistic": "Average",
            "StateReason": "Threshold Crossed: 2 datapoints were not greater than
 the threshold (70.0). The most recent datapoints: [38.958, 40.292].",
            "InsufficientDataActions": [],
            "OKActions": [],
            "ActionsEnabled": true,
            "MetricName": "CPUUtilization"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeAlarms」を参照してください。

### describe-anomaly-detectors

次のコード例は、describe-anomaly-detectors を使用する方法を示しています。

AWS CLI

異常検出モデルのリストを取得する方法

次の describe-anomaly-detectors の例では、指定されたアカウントの AWS/Logs 名前空間に関連付けられた異常検出モデルに関する情報が表示されます。

```
aws cloudwatch describe-anomaly-detectors \
    --namespace AWS/Logs
```

出力:

```
{
    "AnomalyDetectors": [
        {
            "Namespace": "AWS/Logs",
```

```
            "MetricName": "IncomingBytes",
            "Dimensions": [],
            "Stat": "SampleCount",
            "Configuration": {
                "ExcludedTimeRanges": []
            },
            "StateValue": "TRAINED",
            "SingleMetricAnomalyDetector": {
                "AccountId": "123456789012",
                "Namespace": "AWS/Logs",
                "MetricName": "IncomingBytes",
                "Dimensions": [],
                "Stat": "SampleCount"
            }
        },
        {
            "Namespace": "AWS/Logs",
            "MetricName": "IncomingBytes",
            "Dimensions": [
                {
                    "Name": "LogGroupName",
                    "Value": "demo"
                }
            ],
            "Stat": "Average",
            "Configuration": {
                "ExcludedTimeRanges": []
            },
            "StateValue": "PENDING_TRAINING",
            "SingleMetricAnomalyDetector": {
                "AccountId": "123456789012",
                "Namespace": "AWS/Logs",
                "MetricName": "IncomingBytes",
                "Dimensions": [
                    {
                        "Name": "LogGroupName",
                        "Value": "demo"
                    }
                ],
                "Stat": "Average"
            }
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「CloudWatch 異常検出の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAnomalyDetectors」を参照してください。

### `describe-insight-rules`

次のコード例は、`describe-insight-rules` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Contributor Insights ルールのリストを取得するには

次の `describe-insight-rules` の例では、指定したアカウントのすべての Contributor Insights ルールを表示します。

```
aws cloudwatch describe-insight-rules
```

出力:

```
{
    "InsightRules": [
        {
            "Name": "Rule-A",
            "State": "ENABLED",
            "Schema": "CloudWatchLogRule/1",
            "Definition": "{\n\t\"AggregateOn\": \"Count\",\n\t\"Contribution\":
 {\n\t\t\"Filters\": [],\n\t\t\"Keys\": [\n\t\t\t\"$.requestId\"\n\t\t]\n\t},\n
\t\"LogFormat\": \"JSON\",\n\t\"Schema\": {\n\t\t\"Name\": \"CloudWatchLogRule
\",\n\t\t\"Version\": 1\n\t},\n\t\"LogGroupARNs\": [\n\t\t\"arn:aws:logs:us-
east-1:123456789012:log-group:demo\"\n\t]\n}",
            "ManagedRule": false
        },
        {
            "Name": "Rule-B",
            "State": "ENABLED",
            "Schema": "CloudWatchLogRule/1",
            "Definition": "{\n\t\"AggregateOn\": \"Count\",\n\t\"Contribution\":
 {\n\t\t\"Filters\": [],\n\t\t\"Keys\": [\n\t\t\t\"$.requestId\"\n\t\t]\n\t},\n
```

```
\t\"LogFormat\": \"JSON\",\n\t\"Schema\": {\n\t\t\"Name\": \"CloudWatchLogRule
\",\n\t\t\"Version\": 1\n\t},\n\t\"LogGroupARNs\": [\n\t\t\"arn:aws:logs:us-
east-1:123456789012:log-group:demo-1\"\n\t]\n}",
            "ManagedRule": false
        }
    ]
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Contributor Insights を使用して高カーディナリティデータを分析する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeInsightRules」を参照してください。

### disable-alarm-actions

次のコード例は、disable-alarm-actions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アラームのアクションを無効化するには

次の例は、disable-alarm-actions コマンドを使用して、「myalarm」という名前のアラームのアクションをすべて無効化します。

```
aws cloudwatch disable-alarm-actions --alarm-names myalarm
```

正常に完了すると、このコマンドはプロンプトに戻ります。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DisableAlarmActions」を参照してください。

### disable-insight-rules

次のコード例は、disable-insight-rules を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定した Contributor Insights ルールを無効にするには

次の disable-insight-rules の例では、指定したアカウントの Rule-A および Rule-B という名前の 2 つの Contributor Insights ルールを無効にします。

```
aws cloudwatch disable-insight-rules \
    --rule-names Rule-A Rule-B
```

出力:

```
{
    "Failures": []
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Contributor Insights を使用して高カーディナリティデータを分析する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DisableInsightRules」を参照してください。

### enable-alarm-actions

次のコード例は、enable-alarm-actions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アラームのすべてのアクションを有効化するには

次の例は、enable-alarm-actions コマンドを使用して、「myalarm」という名前のアラームのアクションをすべて有効化します。

```
aws cloudwatch enable-alarm-actions --alarm-names myalarm
```

正常に完了すると、このコマンドはプロンプトに戻ります。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「EnableAlarmActions」を参照してください。

### enable-insight-rules

次のコード例は、enable-insight-rules を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定した Contributor Insights ルールを有効にするには

次の enable-insight-rules の例では、指定したアカウントの Rule-A および Rule-B という名前の 2 つの Contributor Insights ルールを有効にします。

```
aws cloudwatch enable-insight-rules \
    --rule-names Rule-A Rule-B
```

出力:

```
{
    "Failures": []
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Contributor Insights を使用して高カーディナリティデータを分析する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「EnableInsightRules」を参照してください。

### get-dashboard

次のコード例は、get-dashboard を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ダッシュボードに関する情報を取得する方法

次の get-dashboard の例では、指定されたアカウントで Dashboard-A という名前のダッシュボードに関する情報が表示されます。

```
aws cloudwatch get-dashboard \
    --dashboard-name Dashboard-A
```

出力:

```
{
    "DashboardArn": "arn:aws:cloudwatch::123456789012:dashboard/Dashboard-A",
    "DashboardBody": "{\"widgets\":[{\"type\":\"metric\",\"x\":0,\"y\":0,\"width
\":6,\"height\":6,\"properties\":{\"view\":\"timeSeries\",\"stacked\":false,
\"metrics\":[[\"AWS/EC2\",\"NetworkIn\",\"InstanceId\",\"i-0131f062232ade043\"],[\".
\",\"NetworkOut\",\".\",\".\"]],\"region\":\"us-east-1\"}}]}",
    "DashboardName": "Dashboard-A"
```

```
}
```

詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「Amazon CloudWatch のダッシュボード」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDashboard」を参照してください。

### get-insight-rule-report

次のコード例は、get-insight-rule-report を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Contributor Insights ルールによって収集された時系列データを取得するには

次の get-insight-rule-report の例では、Contributor Insights ルールによって収集された時系列データを返します。

```
aws cloudwatch get-insight-rule-report \
    --rule-name Rule-A \
    --start-time 2024-10-13T20:15:00Z \
    --end-time 2024-10-13T20:30:00Z \
    --period 300
```

出力:

```
{
    "KeyLabels": [
        "PartitionKey"
    ],
    "AggregationStatistic": "Sum",
    "AggregateValue": 0.5,
    "ApproximateUniqueCount": 1,
    "Contributors": [
        {
            "Keys": [
                "RequestID"
            ],
            "ApproximateAggregateValue": 0.5,
            "Datapoints": [
                {
```

```
                    "Timestamp": "2024-10-13T21:00:00+00:00",
                    "ApproximateValue": 0.5
                }
            ]
        }
    ],
    "RuleAttributes": []
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Contributor Insights を使用して高カーディナリティデータを分析する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetInsightRuleReport」を参照してください。

### get-metric-data

次のコード例は、get-metric-data を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 数式を使用して指定された EC2 の平均合計 IOPS を取得する方法

次の get-metric-data の例では、EBSReadOps と EBSWriteOps メトリクスを組み合わせた Metric Math 式を使用して、InstanceID i-abcdef を持つ EC2 インスタンスの CloudWatch メトリクス値を取得します。

```
aws cloudwatch get-metric-data \
    --metric-data-queries file://file.json \
    --start-time 2024-09-29T22:10:00Z \
    --end-time 2024-09-29T22:15:00Z
```

file.json の内容:

```
[
    {
        "Id": "m3",
        "Expression": "(m1+m2)/300",
        "Label": "Avg Total IOPS"
    },
    {
        "Id": "m1",
```

```
        "MetricStat": {
            "Metric": {
                "Namespace": "AWS/EC2",
                "MetricName": "EBSReadOps",
                "Dimensions": [
                    {
                        "Name": "InstanceId",
                        "Value": "i-abcdef"
                    }
                ]
            },
            "Period": 300,
            "Stat": "Sum",
            "Unit": "Count"
        },
        "ReturnData": false
    },
    {
        "Id": "m2",
        "MetricStat": {
            "Metric": {
                "Namespace": "AWS/EC2",
                "MetricName": "EBSWriteOps",
                "Dimensions": [
                    {
                        "Name": "InstanceId",
                        "Value": "i-abcdef"
                    }
                ]
            },
            "Period": 300,
            "Stat": "Sum",
            "Unit": "Count"
        },
        "ReturnData": false
    }
]
```

出力:

```
{
    "MetricDataResults": [
        {
```

```
            "Id": "m3",
            "Label": "Avg Total IOPS",
            "Timestamps": [
                "2024-09-29T22:10:00+00:00"
            ],
            "Values": [
                96.85
            ],
            "StatusCode": "Complete"
        }
    ],
    "Messages": []
}
```

例 2: CloudWatch 請求メトリクスを使用して推定 AWS 請求額をモニタリングする方法

次の `get-metric-data` の例では、AWS/Billing 名前空間から `EstimatedCharges` CloudWatch メトリクスを取得します。

```
aws cloudwatch get-metric-data \
    --metric-data-queries '[{"Id":"m1","MetricStat":{"Metric":
{"Namespace":"AWS/Billing","MetricName":"EstimatedCharges","Dimensions":
[{"Name":"Currency","Value":"USD"}]},"Period":21600,"Stat":"Maximum"}}]' \
    --start-time 2024-09-26T12:00:00Z \
    --end-time 2024-09-26T18:00:00Z \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "MetricDataResults": [
        {
            "Id": "m1",
            "Label": "EstimatedCharges",
            "Timestamps": [
                "2024-09-26T12:00:00+00:00"
            ],
            "Values": [
                542.38
            ],
            "StatusCode": "Complete"
        }
    ],
```

```
    "Messages": []
}
```

詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「CloudWatch メトリクスで数式の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetMetricData」を参照してください。

### get-metric-statistics

次のコード例は、get-metric-statistics を使用する方法を示しています。

AWS CLI

EC2 インスタンスあたりの CPU 使用率を取得するには

次の例は、get-metric-statistics コマンドを使用して、ID i-abcdef の EC2 インスタンスの CPU 使用率を取得します。

```
aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name CPUUtilization --start-
time 2014-04-08T23:18:00Z --end-time 2014-04-09T23:18:00Z --period 3600 --
namespace AWS/EC2 --statistics Maximum --dimensions Name=InstanceId,Value=i-abcdef
```

出力:

```
{
    "Datapoints": [
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T11:18:00Z",
            "Maximum": 44.79,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T20:18:00Z",
            "Maximum": 47.92,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T19:18:00Z",
            "Maximum": 50.85,
            "Unit": "Percent"
        },
```

```
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T09:18:00Z",
            "Maximum": 47.92,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T03:18:00Z",
            "Maximum": 76.84,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T21:18:00Z",
            "Maximum": 48.96,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T14:18:00Z",
            "Maximum": 47.92,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T08:18:00Z",
            "Maximum": 47.92,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T16:18:00Z",
            "Maximum": 45.55,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T06:18:00Z",
            "Maximum": 47.92,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T13:18:00Z",
            "Maximum": 45.08,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T05:18:00Z",
            "Maximum": 47.92,
            "Unit": "Percent"
```

```
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T18:18:00Z",
            "Maximum": 46.88,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T17:18:00Z",
            "Maximum": 52.08,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T07:18:00Z",
            "Maximum": 47.92,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T02:18:00Z",
            "Maximum": 51.23,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T12:18:00Z",
            "Maximum": 47.67,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-08T23:18:00Z",
            "Maximum": 46.88,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T10:18:00Z",
            "Maximum": 51.91,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T04:18:00Z",
            "Maximum": 47.13,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T15:18:00Z",
            "Maximum": 48.96,
```

```
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T00:18:00Z",
            "Maximum": 48.16,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T01:18:00Z",
            "Maximum": 49.18,
            "Unit": "Percent"
        }
    ],
    "Label": "CPUUtilization"
}
```

複数のディメンションを指定する

次の例は、複数のディメンションを指定する方法を示しています。各ディメンションは名前/値のペアとして指定され、名前と値の間にはカンマが入ります。複数のディメンションはスペースで区切ります。また、1 つのメトリクスに複数のディメンションを含む場合は、定義されているディメンションごとに値を指定する必要があります。

get-metric-statistics コマンドのその他の使用例については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「メトリクスの統計を取得する」を参照してください。

```
aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name Buffers --namespace MyNameSpace
 --dimensions Name=InstanceID,Value=i-abcdef Name=InstanceType,Value=m1.small --
start-time 2016-10-15T04:00:00Z --end-time 2016-10-19T07:00:00Z --statistics Average
 --period 60
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetMetricStatistics」を参照してください。

### get-metric-stream

次のコード例は、get-metric-stream を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メトリクスストリームに関する情報を取得するには

次の get-metric-stream の例では、指定したアカウントの QuickFull-GuaFbs という名前のメトリクスストリームに関する情報が表示されます。

```
aws cloudwatch get-metric-stream \
    --name QuickFull-GuaFbs
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:cloudwatch:us-east-1:123456789012:metric-stream/QuickFull-
GuaFbs",
    "Name": "QuickFull-GuaFbs",
    "FirehoseArn": "arn:aws:firehose:us-east-1:123456789012:deliverystream/
MetricStreams-QuickFull-GuaFbs-WnySbECG",
    "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/MetricStreams-
FirehosePutRecords-JN10W9B3",
    "State": "running",
    "CreationDate": "2024-10-11T18:48:59.187000+00:00",
    "LastUpdateDate": "2024-10-11T18:48:59.187000+00:00",
    "OutputFormat": "json",
    "IncludeLinkedAccountsMetrics": false
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「メトリクスストリームを使用する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetMetricStream」を参照してください。

### get-metric-widget-image

次のコード例は、get-metric-widget-image を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CPUUtilization のスナップショットグラフを取得する方法

次の get-metric-widget-image の例では、ID i-abcde を持つ EC2 インスタンスの CPUUtilization メトリクスのスナップショットグラフを取得し、取得したイメージを「image.png」という名前のファイルとしてローカルマシンに保存します。

```
aws cloudwatch get-metric-widget-image \
```

```
    --metric-widget '{"metrics":[["AWS/EC2","CPUUtilization","InstanceId","i-
abcde"]]}' \
    --output-format png \
    --output text | base64 --decode > image.png
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetMetricWidgetImage」を参照してください。

### list-dashboards

次のコード例は、list-dashboards を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ダッシュボードのリストを取得する方法

次の list-dashboards の例では、指定されたアカウントですべてのダッシュボードを一覧表示します。

```
aws cloudwatch list-dashboards
```

出力:

```
{
    "DashboardEntries": [
        {
            "DashboardName": "Dashboard-A",
            "DashboardArn": "arn:aws:cloudwatch::123456789012:dashboard/Dashboard-
A",
            "LastModified": "2024-10-11T18:40:11+00:00",
            "Size": 271
        },
        {
            "DashboardName": "Dashboard-B",
            "DashboardArn": "arn:aws:cloudwatch::123456789012:dashboard/Dashboard-
B",
            "LastModified": "2024-10-11T18:44:41+00:00",
            "Size": 522
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「Amazon CloudWatch のダッシュボード」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDashboards」を参照してください。

### `list-metric-streams`

次のコード例は、`list-metric-streams` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メトリクスストリームのリストを取得するには

次の `list-metric-streams` の例では、指定したアカウントのすべてのメトリクスストリームを一覧表示します。

```
aws cloudwatch list-metric-streams
```

出力:

```
{
    "Entries": [
        {
            "Arn": "arn:aws:cloudwatch:us-east-1:123456789012:metric-stream/
QuickFull-GuaFbs",
            "CreationDate": "2024-10-11T18:48:59.187000+00:00",
            "LastUpdateDate": "2024-10-11T18:48:59.187000+00:00",
            "Name": "QuickFull-GuaFbs",
            "FirehoseArn": "arn:aws:firehose:us-east-1:123456789012:deliverystream/
MetricStreams-QuickFull-GuaFbs-WnySbECG",
            "State": "running",
            "OutputFormat": "json"
        }
    ]
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「メトリクスストリームを使用する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListMetricStreams」を参照してください。

### list-metrics

次のコード例は、list-metrics を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon SNS のメトリクスを一覧表示するには

次の list-metrics の例は、Amazon SNS のメトリクスを表示します。

```
aws cloudwatch list-metrics \
    --namespace "AWS/SNS"
```

出力:

```
{
    "Metrics": [
        {
            "Namespace": "AWS/SNS",
            "Dimensions": [
                {
                    "Name": "TopicName",
                    "Value": "NotifyMe"
                }
            ],
            "MetricName": "PublishSize"
        },
        {
            "Namespace": "AWS/SNS",
            "Dimensions": [
                {
                    "Name": "TopicName",
                    "Value": "CFO"
                }
            ],
            "MetricName": "PublishSize"
        },
        {
            "Namespace": "AWS/SNS",
            "Dimensions": [
```

```
                {
                    "Name": "TopicName",
                    "Value": "NotifyMe"
                }
            ],
            "MetricName": "NumberOfNotificationsFailed"
        },
        {
            "Namespace": "AWS/SNS",
            "Dimensions": [
                {
                    "Name": "TopicName",
                    "Value": "NotifyMe"
                }
            ],
            "MetricName": "NumberOfNotificationsDelivered"
        },
        {
            "Namespace": "AWS/SNS",
            "Dimensions": [
                {
                    "Name": "TopicName",
                    "Value": "NotifyMe"
                }
            ],
            "MetricName": "NumberOfMessagesPublished"
        },
        {
            "Namespace": "AWS/SNS",
            "Dimensions": [
                {
                    "Name": "TopicName",
                    "Value": "CFO"
                }
            ],
            "MetricName": "NumberOfMessagesPublished"
        },
        {
            "Namespace": "AWS/SNS",
            "Dimensions": [
                {
                    "Name": "TopicName",
                    "Value": "CFO"
                }
            ],
            "MetricName": "NumberOfMessagesPublished"
        },
        {
            "Namespace": "AWS/SNS",
            "Dimensions": [
                {
                    "Name": "TopicName",
                    "Value": "CFO"
                }
```

```
            ],
            "MetricName": "NumberOfNotificationsDelivered"
        },
        {
            "Namespace": "AWS/SNS",
            "Dimensions": [
                {
                    "Name": "TopicName",
                    "Value": "CFO"
                }
            ],
            "MetricName": "NumberOfNotificationsFailed"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListMetrics」を参照してください。

### `list-tags-for-resource`

次のコード例は、`list-tags-for-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存のアラームに関連付けられているタグを一覧表示するには*

次の `list-tags-for-resource` の例では、指定したアカウントの demo という名前のアラームに関連付けられているすべてのタグを一覧表示します。

```
aws cloudwatch list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:cloudwatch:us-east-1:123456789012:alarm:demo
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "stack",
            "Value": "Production"
        },
```

```
        {
            "Key": "team",
            "Value": "Devops"
        }
    ]
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「アラームとタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### put-anomaly-detector

次のコード例は、put-anomaly-detector を使用する方法を示しています。

AWS CLI

異常検出モデルを作成する方法

次の put-anomaly-detector の例では、CloudWatch メトリクスの異常検出モデルを作成します。

```
aws cloudwatch put-anomaly-detector \
    --namespace AWS/Logs \
    --metric-name IncomingBytes \
    --stat SampleCount
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「CloudWatch 異常検出の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutAnomalyDetector」を参照してください。

### put-composite-alarm

次のコード例は、put-composite-alarm を使用する方法を示しています。

AWS CLI

複合 CloudWatch アラームを作成するには

次の put-composite-alarm の例では、指定したアカウントに ProdAlarm という名前の複合アラームを作成します。

```
aws cloudwatch put-composite-alarm \
    --alarm-name ProdAlarm \
    --alarm-rule "ALARM(CPUUtilizationTooHigh) AND ALARM(MemUsageTooHigh)" \
    --alarm-actions arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:demo \
    --actions-enabled
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「複合アラームを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PutCompositeAlarm」を参照してください。

### put-dashboard

次のコード例は、put-dashboard を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ダッシュボードを作成するには

次の put-dashboard の例では、指定されたアカウントで Dashboard-A という名前のダッシュボードを作成します。

```
aws cloudwatch put-dashboard \
    --dashboard-name Dashboard-A \
    --dashboard-body '{"widgets":
[{"height":6,"width":6,"y":0,"x":0,"type":"metric","properties":
{"view":"timeSeries","stacked":false,"metrics":
[["Namespace","CPUUtilization","Environment","Prod","Type","App"]],"region":"us-
east-1"}}]}'
```

出力:

```
{
    "DashboardValidationMessages": []
}
```

詳細については、「Amazon CloudWatchユーザーガイド」の「CloudWatch ダッシュボードの作成」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PutDashboard」を参照してください。

### put-insight-rule

次のコード例は、put-insight-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Contributor Insights ルールを作成するには

次の put-insight-rule の例では、指定したアカウントに VPCFlowLogsContributorInsights という名前の Contributor Insights ルールを作成します。

```
aws cloudwatch put-insight-rule \
    --rule-name VPCFlowLogsContributorInsights \
    --rule-definition file://insight-rule.json \
    --rule-state ENABLED
```

insight-rule.json の内容:

```
{
    "Schema": {
        "Name": "CloudWatchLogRule",
        "Version": 1
    },
    "AggregateOn": "Count",
    "Contribution": {
        "Filters": [],
        "Keys": [
            "tcp-flag"
        ]
    },
    "LogFormat": "CLF",
    "LogGroupNames": [
```

```
        "/vpc/flowlogs/*"
    ],
    "Fields": {
        "23": "tcp-flag"
    }
}
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch で Contributor Insights ルールを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PutInsightRule」を参照してください。

### put-metric-alarm

次のコード例は、put-metric-alarm を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CPU 使用率が 70% を超えたときに Amazon Simple Notification Service の E メールメッセージを送信するには

次の例では、put-metric-alarm コマンドを使用して、CPU 使用率が 70% を超えたときに、Amazon Simple Notification Service に E メールメッセージを送信します。

```
aws cloudwatch put-metric-alarm --alarm-name cpu-mon --alarm-description "Alarm
 when CPU exceeds 70 percent" --metric-name CPUUtilization --namespace AWS/
EC2 --statistic Average --period 300 --threshold 70 --comparison-
operator GreaterThanThreshold  --dimensions "Name=InstanceId,Value=i-12345678" --
evaluation-periods 2 --alarm-actions arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic --
unit Percent
```

正常に完了すると、このコマンドはプロンプトに戻ります。同じ名前のアラームが既に存在する場合は、新しいアラームで上書きされます。

複数のディメンションを指定するには

次の例は、複数のディメンションを指定する方法を示しています。各ディメンションは名前/値のペアとして指定され、名前と値の間にはカンマが入ります。複数のディメンションはスペースで区切ります。

```
aws cloudwatch put-metric-alarm --alarm-name "Default_Test_Alarm3" --alarm-
description "The default example alarm" --namespace "CW EXAMPLE METRICS"
 --metric-name Default_Test --statistic Average --period 60 --evaluation-
periods 3 --threshold 50 --comparison-operator GreaterThanOrEqualToThreshold --
dimensions Name=key1,Value=value1 Name=key2,Value=value2
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PutMetricAlarm」を参照してください。

### put-metric-data

次のコード例は、put-metric-data を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon CloudWatch にカスタムメトリクスをパブリッシュするには

次の例は、put-metric-data コマンドを使用して、Amazon CloudWatch にカスタムメトリクスをパブリッシュします。

```
aws cloudwatch put-metric-data --namespace "Usage Metrics" --metric-data file://
metric.json
```

メトリクス自体の値は、JSON ファイル metric.json に保存されます。

ファイルの内容は次のとおりです。

```
[
  {
    "MetricName": "New Posts",
    "Timestamp": "Wednesday, June 12, 2013 8:28:20 PM",
    "Value": 0.50,
    "Unit": "Count"
  }
]
```

詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「カスタムメトリクスをパブリッシュする」を参照してください。

複数のディメンションを指定するには

次の例は、複数のディメンションを指定する方法を示しています。各ディメンションは Name=Value ペアとして指定されます。複数のディメンションはコンマで区切ります。

```
aws cloudwatch put-metric-data --metric-name Buffers --
namespace MyNameSpace --unit Bytes --value 231434333 --
dimensions InstanceID=1-23456789,InstanceType=m1.small
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PutMetricData」を参照してください。

### put-metric-stream

次のコード例は、put-metric-stream を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メトリクスストリームを作成するには

次の QuickFull-GuaFb の例では、指定したアカウントに put-metric-stream という名前のメトリクスストリームを作成します。

```
aws cloudwatch put-metric-stream \
    --name QuickFull-GuaFbs \
    --firehose-arn arn:aws:firehose:us-east-1:123456789012:deliverystream/
MetricStreams-QuickFull-GuaFbs-WnySbECG \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/MetricStreams-
FirehosePutRecords-JN10W9B3 \
    --output-format json \
    --no-include-linked-accounts-metrics
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:cloudwatch:us-east-1:123456789012:metric-stream/QuickFull-
GuaFbs"
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「メトリクスストリームを設定する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PutMetricStream」を参照してください。

### set-alarm-state

次のコード例は、set-alarm-state を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アラームの状態を一時的に変更するには

次の例では、set-alarm-state コマンドを使用して「myalarm」という名前の Amazon CloudWatch アラームの状態を一時的に変更し、テスト目的で ALARM 状態に設定します。

```
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name "myalarm" --state-value ALARM --state-reason "testing purposes"
```

正常に完了すると、このコマンドはプロンプトに戻ります。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetAlarmState」を参照してください。

### start-metric-streams

次のコード例は、start-metric-streams を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定したメトリクスストリームを開始するには

次の start-metric-streams の例では、指定したアカウントの QuickFull-GuaFbs という名前のメトリクスストリームを開始します。

```
aws cloudwatch start-metric-streams \
    --names QuickFull-GuaFbs
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「メトリクスストリームを使用する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「StartMetricStreams」を参照してください。

### stop-metric-streams

次のコード例は、stop-metric-streams を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定したメトリクスストリームを停止するには

次の stop-metric-streams の例では、指定したアカウントの QuickFull-GuaFbs という名前のメトリクスストリームを停止します。

```
aws cloudwatch stop-metric-streams \
    --names QuickFull-GuaFbs
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「メトリクスストリームを使用する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「StopMetricStreams」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定したリソースに 1 つ以上のタグを追加するには

次の tag-resource の例では、指定したアカウントの demo という名前の CloudWatch アラームに 2 つのタグを追加します。

```
aws cloudwatch tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:cloudwatch:us-east-1:123456789012:alarm:demo \
    --tags Key=stack,Value=Production Key=team,Value=Devops
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

**untag-resource**

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定したリソースから 1 つ以上のタグを削除するには

次の untag-resource の例では、指定したアカウントの demo という名前の CloudWatch アラームから 2 つのタグを削除します。

```
aws cloudwatch untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:cloudwatch:us-east-1:123456789012:alarm:demo \
    --tag-keys stack team
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

## AWS CLI を使う CloudWatch Logs の例

次のコード例は、CloudWatch Logs で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### `create-log-group`

次のコード例は、`create-log-group` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、`my-logs` という名前のロググループを作成します。

```
aws logs create-log-group --log-group-name my-logs
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateLogGroup」を参照してください。

### `create-log-stream`

次のコード例は、`create-log-stream` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、ロググループ `my-logs` に `20150601` という名前のログストリームを作成します。

```
aws logs create-log-stream --log-group-name my-logs --log-stream-name 20150601
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateLogStream」を参照してください。

### `delete-log-group`

次のコード例は、`delete-log-group` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

以下のコマンドは、`my-logs` という名前のロググループを削除します。

```
aws logs delete-log-group --log-group-name my-logs
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteLogGroup」を参照してください。

### delete-log-stream

次のコード例は、delete-log-stream を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、my-logs という名前のロググループから 20150531 という名前のログストリームを削除します。

```
aws logs delete-log-stream --log-group-name my-logs --log-stream-name 20150531
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteLogStream」を参照してください。

### delete-retention-policy

次のコード例は、delete-retention-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、my-logs という名前のロググループに以前に適用された保持ポリシーを削除します。

```
aws logs delete-retention-policy --log-group-name my-logs
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteRetentionPolicy」を参照してください。

### describe-log-groups

次のコード例は、describe-log-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、my-logs という名前のロググループを記述します。

```
aws logs describe-log-groups --log-group-name-prefix my-logs
```

出力:

```
{
    "logGroups": [
        {
            "storedBytes": 0,
            "metricFilterCount": 0,
            "creationTime": 1433189500783,
            "logGroupName": "my-logs",
            "retentionInDays": 5,
            "arn": "arn:aws:logs:us-west-2:0123456789012:log-group:my-logs:*"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeLogGroups」を参照してください。

### describe-log-streams

次のコード例は、describe-log-streams を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、ロググループ my-logs のプレフィックス 2015 で始まるすべてのログストリームを表示します。

```
aws logs describe-log-streams --log-group-name my-logs --log-stream-name-prefix 2015
```

出力:

```
{
    "logStreams": [
        {
            "creationTime": 1433189871774,
            "arn": "arn:aws:logs:us-west-2:0123456789012:log-group:my-logs:log-
stream:20150531",
            "logStreamName": "20150531",
            "storedBytes": 0
        },
        {
```

```
            "creationTime": 1433189873898,
            "arn": "arn:aws:logs:us-west-2:0123456789012:log-group:my-logs:log-
stream:20150601",
            "logStreamName": "20150601",
            "storedBytes": 0
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeLogStreams」を参照してください。

### get-log-events

次のコード例は、get-log-events を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、ロググループ my-logs の 20150601 という名前のログストリームからログイベントを取得します。

```
aws logs get-log-events --log-group-name my-logs --log-stream-name 20150601
```

出力:

```
{
    "nextForwardToken":
 "f/31961209122447488583055879464742346735121166569214640130",
    "events": [
        {
            "ingestionTime": 1433190494190,
            "timestamp": 1433190184356,
            "message": "Example Event 1"
        },
        {
            "ingestionTime": 1433190516679,
            "timestamp": 1433190184356,
            "message": "Example Event 1"
        },
        {
            "ingestionTime": 1433190494190,
            "timestamp": 1433190184358,
```

```
            "message": "Example Event 2"
        }
    ],
    "nextBackwardToken":
 "b/31961209122358285602261756944988674324553373268216709120"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetLogEvents」を参照してください。

### put-log-events

次のコード例は、put-log-events を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、ロググループ my-logs の 20150601 という名前のログストリームにログイベントを配置します。

```
aws logs put-log-events --log-group-name my-logs --log-stream-name 20150601 --log-events file://events
```

出力:

```
{
    "nextSequenceToken": "495426724868310740095796045676567882148068632824696073 46"
}
```

上記の例では、現在のディレクトリにある events という名前のファイルからイベントの JSON 配列を読み取ります。

```
[
  {
    "timestamp": 1433190184356,
    "message": "Example Event 1"
  },
  {
    "timestamp": 1433190184358,
    "message": "Example Event 2"
  },
```

```
  {
    "timestamp": 1433190184360,
    "message": "Example Event 3"
  }
]
```

以降の各呼び出しでは、前の呼び出しで提供された次のシーケンストークンをシーケンストークンオプションで指定する必要があります。

```
aws logs put-log-events --log-group-name my-logs --log-
stream-name 20150601 --log-events file://events2 --sequence-
token "49542672486831074009579604567656788214806863282469607346"
```

出力:

```
{
    "nextSequenceToken": "49542672486831074009579604567900991230369019956308219826"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutLogEvents」を参照してください。

### put-retention-policy

次のコード例は、put-retention-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、my-logs という名前のロググループに 5 日間の保持ポリシーを追加します。

```
aws logs put-retention-policy --log-group-name my-logs --retention-in-days 5
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutRetentionPolicy」を参照してください。

## AWS CLI を使用した CloudWatch Network Monitoring の例

次のコード例は、CloudWatch Network Monitoring で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック


- アクション


## アクション

### `create-monitor`

次のコード例は、create-monitor を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 集計期間付きのネットワークモニターを作成するには

次の create-monitor の例では、aggregationPeriod を 30 秒に設定した Example_NetworkMonitor という名前のモニターを作成します。関連するプローブがないため、モニターのイニシャル state は INACTIVE となります。状態は、プローブが追加された場合にのみ ACTIVE に変わります。update-monitor コマンドまたは create-probe コマンドを使用して、このモニターにプローブを追加できます。

```
aws networkmonitor create-monitor \
     --monitor-name Example_NetworkMonitor \
     --aggregation-period 30
```

出力:

```
{
    "monitorArn": "arn:aws:networkmonitor:region:111122223333:monitor/
Example_NetworkMonitor",
    "monitorName": "Example_NetworkMonitor",
    "state": "INACTIVE",
    "aggregationPeriod": 30,
    "tags": {}
}
```

詳細については、「Amazon CloudWatch User Guide」の「How Amazon CloudWatch Network Monitor Works」を参照してください。

例 2: TCP を使用してプローブ付きのネットワークモニターを作成し、タグを含めるには

次の create-monitor の例では、Example_NetworkMonitor という名前のモニターを作成します。コマンドは、ICMP プロトコルを使用して 1 つのプローブも作成し、タグを含めます。リクエストで aggregationPeriod が渡されないため、デフォルトとして 60 秒が設定されます。プローブ付きのモニターの state は、モニターが ACTIVE になるまで PENDING になります。これには数分かかる場合があります。その時点で、state は ACTIVE に変わり、CloudWatch メトリクスの表示を開始できます。

```
aws networkmonitor create-monitor \
    --monitor-name Example_NetworkMonitor \
    --probes sourceArn=arn:aws:ec2:region:111122223333:subnet/subnet-
id,destination=10.0.0.100,destinationPort=80,protocol=TCP,packetSize=56,probeTags={Name=Prob
 \
    --tags Monitor=Monitor1
```

出力:

```
{
    "monitorArn": "arn:aws:networkmonitor:region111122223333:monitor/
Example_NetworkMonitor",
    "monitorName": "Example_NetworkMonitor",
    "state": "PENDING",
    "aggregationPeriod": 60,
    "tags": {
        "Monitor": "Monitor1"
    }
}
```

詳細については、「Amazon CloudWatch User Guide」の「How Amazon CloudWatch Network Monitor Works」を参照してください。

例 3: ICMP を使用してプローブ付きのネットワークモニターを作成し、タグを含めるには

次の create-monitor の例では、aggregationPeriod が 30 秒の Example_NetworkMonitor という名前のモニターを作成します。コマンドは、ICMP プロトコルを使用して 1 つのプローブも作成し、タグを含めます。リクエストで aggregationPeriod

が渡されないため、デフォルトとして 60 秒が設定されます。プローブ付きのモニターの state は、モニターが ACTIVE になるまで PENDING になります。これには数分かかる場合があります。その時点で、state は ACTIVE に変わり、CloudWatch メトリクスの表示を開始できます。

```
aws networkmonitor create-monitor \
     --monitor-name Example_NetworkMonitor \
     --aggregation-period 30 \
     --probes sourceArn=arn:aws:ec2:region111122223333:subnet/subnet-
id,destination=10.0.0.100,protocol=ICMP,packetSize=56,probeTags={Name=Probe1} \
     --tags Monitor=Monitor1
```

出力:

```
{
    "monitorArn": "arn:aws:networkmonitor:region:111122223333:monitor/
Example_NetworkMonitor",
    "monitorName": "Example_NetworkMonitor",
    "state": "PENDING",
    "aggregationPeriod": 30,
    "tags": {
        "Monitor": "Monitor1"
    }
}
```

詳細については、「Amazon CloudWatch User Guide」の「How Amazon CloudWatch Network Monitor Works」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateMonitor」を参照してください。

### create-probe

次のコード例は、create-probe を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: TCP を使用するプローブを作成し、ネットワークモニターに追加するには

次の create-probe の例では、TCP protocol を使用するプローブを作成し、プローブを Example_NetworkMonitor という名前のモニターに追加します。作成されると、プローブ付きのモニターの state は、モニターが ACTIVE になるまで PENDING になります。これには数分か

かる場合があります。その時点で state は ACTIVE に変わり、CloudWatch メトリクスの表示を開始できます。

```
aws networkmonitor create-probe \
    --monitor-name Example_NetworkMonitor \
    --probe sourceArn=arn:aws:ec2:region:111122223333:subnet/subnet-id,destination=10.0.0.100,destinationPort=80,protocol=TCP,packetSize=56,tags={Name=Probe1}
```

出力:

```
{
    "probeId": "probe-12345",
    "probeArn": "arn:aws:networkmonitor:region:111122223333:probe/probe-12345",
    "destination": "10.0.0.100",
    "destinationPort": 80,
    "packetSize": 56,
    "addressFamily": "IPV4",
    "vpcId": "vpc-12345",
    "state": "PENDING",
    "createdAt": "2024-03-29T12:41:57.314000-04:00",
    "modifiedAt": "2024-03-29T12:41:57.314000-04:00",
    "tags": {
        "Name": "Probe1"
    }
}
```

例 2: ICMP を使用してプローブを使用するプローブ作成し、ネットワークモニターに追加するには

次の create-probe の例では、ICMP protocol を使用するプローブを作成し、プローブを Example_NetworkMonitor という名前のモニターに追加します。作成されると、プローブ付きのモニターの state は、モニターが ACTIVE になるまで PENDING になります。これには数分かかる場合があります。その時点で state は ACTIVE に変わり、CloudWatch メトリクスの表示を開始できます。

```
aws networkmonitor create-probe \
    --monitor-name Example_NetworkMonitor \
    --probe sourceArn=arn:aws:ec2:region:012345678910:subnet/subnet-id,destination=10.0.0.100,protocol=ICMP,packetSize=56,tags={Name=Probe1}
```

出力:

```
{
    "probeId": "probe-12345",
    "probeArn": "arn:aws:networkmonitor:region:111122223333:probe/probe-12345",
    "destination": "10.0.0.100",
    "packetSize": 56,
    "addressFamily": "IPV4",
    "vpcId": "vpc-12345",
    "state": "PENDING",
    "createdAt": "2024-03-29T12:44:02.452000-04:00",
    "modifiedAt": "2024-03-29T12:44:02.452000-04:00",
    "tags": {
        "Name": "Probe1"
    }
}
```

詳細については、「Amazon CloudWatch User Guide」の「How Amazon CloudWatch Network Monitor Works」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateProbe」を参照してください。

### delete-monitor

次のコード例は、delete-monitor を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モニターを削除するには

次の delete-monitor の例では、Example_NetworkMonitor という名前のモニターを削除します。

```
aws networkmonitor delete-monitor \
    --monitor-name Example_NetworkMonitor
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon CloudWatch User Guide」の「How Amazon CloudWatch Network Monitor Works」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteMonitor」を参照してください。

### delete-probe

次のコード例は、delete-probe を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プローブを削除するには

次の delete-probe の例では、Example_NetworkMonitor という名前のネットワークモニターから ID が probe-12345 のプローブを削除します。

```
aws networkmonitor delete-probe \
    --monitor-name Example_NetworkMonitor \
    --probe-id probe-12345
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon CloudWatch User Guide」の「How Amazon CloudWatch Network Monitor Works」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteProbe」を参照してください。

### get-monitor

次のコード例は、get-monitor を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モニター情報を取得するには

次の get-monitor の例では、Example_NetworkMonitor という名前のモニターに関する情報を取得します。

```
aws networkmonitor get-monitor \
    --monitor-name Example_NetworkMonitor
```

出力:

```
{
```

```
    "monitorArn": "arn:aws:networkmonitor:region:012345678910:monitor/
Example_NetworkMonitor",
    "monitorName": "Example_NetworkMonitor",
    "state": "ACTIVE",
    "aggregationPeriod": 60,
    "tags": {},
    "probes": [],
    "createdAt": "2024-04-01T17:58:07.211000-04:00",
    "modifiedAt": "2024-04-01T17:58:07.211000-04:00"
}
```

詳細については、「Amazon CloudWatch User Guide」の「How Amazon CloudWatch Network Monitor Works」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetMonitor」を参照してください。

### get-probe

次のコード例は、get-probe を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プローブの詳細を表示するには

次の get-probe の例では、Example_NetworkMonitor という名前のモニターに関連付けられた probeID probe-12345 を持つプローブの詳細を返します。

```
aws networkmonitor get-probe \
    --monitor-name Example_NetworkMonitor \
    --probe-id probe-12345
```

出力:

```
{
    "probeId": "probe-12345",
    "probeArn": "arn:aws:networkmonitor:region:012345678910:probe/probe-12345",
    "sourceArn": "arn:aws:ec2:region:012345678910:subnet/subnet-12345",
    "destination": "10.0.0.100",
    "destinationPort": 80,
    "protocol": "TCP",
    "packetSize": 56,
```

```
    "addressFamily": "IPV4",
    "vpcId": "vpc-12345",
    "state": "ACTIVE",
    "createdAt": "2024-03-29T12:41:57.314000-04:00",
    "modifiedAt": "2024-03-29T12:42:28.610000-04:00",
    "tags": {
        "Name": "Probe1"
    }
}
```

詳細については、「Amazon CloudWatch User Guide」の「How Amazon CloudWatch Network Monitor Works」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetProbe」を参照してください。

### list-monitors

次のコード例は、list-monitors を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: すべてのモニター (単一モニター) を一覧表示するには

次の list-monitors の例では、単一モニターのみのリストを返します。モニター state は ACTIVE で、aggregationPeriod は 60 秒です。

```
aws networkmonitor list-monitors
```

出力:

```
{
    "monitors": [{
            "monitorArn": "arn:aws:networkmonitor:region:012345678910:monitor/
Example_NetworkMonitor",
            "monitorName": "Example_NetworkMonitor",
            "state": "ACTIVE",
            "aggregationPeriod": 60,
            "tags": {
                "Monitor": "Monitor1"
            }
        }
```

```
    ]
}
```

詳細については、「Amazon CloudWatch User Guide」の「How Amazon CloudWatch Network Monitor Works」を参照してください。

例 2: すべてのモニターを一覧表示するには (複数のモニター)

次の list-monitors の例では、3 台のモニターのリストを返します。1 台のモニターの state は ACTIVE であり、CloudWatch メトリクスを生成します。他の 2 台のモニターの状態は INACTIVE であり、CloudWatch メトリクスを生成しません。3 台のモニターはすべて 60 秒の aggregationPeriod を使用します。

```
aws networkmonitor list-monitors
```

出力:

```
{
    "monitors": [
        {
            "monitorArn": "arn:aws:networkmonitor:us-east-1:111122223333:monitor/
Example_NetworkMonitor",
            "monitorName": "Example_NetworkMonitor",
            "state": "INACTIVE",
            "aggregationPeriod": 60,
            "tags": {}
        },
        {
            "monitorArn": "arn:aws:networkmonitor:us-east-1:111122223333:monitor/
Example_NetworkMonitor2",
            "monitorName": "Example_NetworkMonitor2",
            "state": "ACTIVE",
            "aggregationPeriod": 60,
            "tags": {
                "Monitor": "Monitor1"
            }
        },
        {
            "monitorArn": "arn:aws:networkmonitor:us-east-1:111122223333:monitor/
TestNetworkMonitor_CLI",
            "monitorName": "TestNetworkMonitor_CLI",
            "state": "INACTIVE",
```

```
            "aggregationPeriod": 60,
            "tags": {}
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon CloudWatch User Guide」の「How Amazon CloudWatch Network Monitor Works」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListMonitors」を参照してください。

### `list-tags-for-resource`

次のコード例は、`list-tags-for-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースのタグを一覧表示するには

次の `list-tags-for-resource` の例では、`Example_NetworkMonitor` という名前のモニターのタグのリストを返します。

```
aws networkmonitor list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:networkmonitor:region:012345678910:monitor/
Example_NetworkMonitor
```

出力:

```
{
    "tags": {
        "Environment": "Dev",
        "Application": "PetStore"
    }
}
```

詳細については、「Amazon CloudWatch User Guide」の「How Amazon CloudWatch Network Monitor Works」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースにタグを付けるには

次の tag-resource の例では、Example_NetworkMonitor という名前のモニターに Environment=Dev と Application=PetStore のタグを付けます。

```
aws networkmonitor tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:networkmonitor:region:012345678910:monitor/
Example_NetworkMonitor \
    --tags Environment=Dev,Application=PetStore
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon CloudWatch User Guide」の「How Amazon CloudWatch Network Monitor Works」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースのタグを削除するには

次の untag-resource の例では、Example_NetworkMonitor という名前のモニターとの関連付けから、Environment Application のキーと値のペアを持つ tag-keys パラメータを削除します。

```
aws networkmonitor untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:networkmonitor:region:012345678910:monitor/
Example_NetworkMonitor \
    --tag-keys Environment Application
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon CloudWatch User Guide」の「How Amazon CloudWatch Network Monitor Works」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-monitor

次のコード例は、update-monitor を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モニターを更新するには

次の update-monitor の例では、モニターの aggregationPeriod を 60 秒から 30 秒に変更します。

```
aws networkmonitor update-monitor \
    --monitor-name Example_NetworkMonitor \
    --aggregation-period 30
```

出力:

```
{
    "monitorArn": "arn:aws:networkmonitor:region:012345678910:monitor/
Example_NetworkMonitor",
    "monitorName": "Example_NetworkMonitor",
    "state": "PENDING",
    "aggregationPeriod": 30,
    "tags": {
        "Monitor": "Monitor1"
    }
}
```

詳細については、「Amazon CloudWatch User Guide」の「How Amazon CloudWatch Network Monitor Works」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateMonitor」を参照してください。

### update-probe

次のコード例は、update-probe を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プローブを更新するには

次の update-probe の例では、プローブの元の destination IP アドレスを更新し、packetSize を 60 に更新します。

```
aws networkmonitor update-probe \
    --monitor-name Example_NetworkMonitor \
    --probe-id probe-12345 \
    --destination 10.0.0.150 \
    --packet-size 60
```

出力:

```
{
    "probeId": "probe-12345",
    "probeArn": "arn:aws:networkmonitor:region:012345678910:probe/probe-12345",
    "sourceArn": "arn:aws:ec2:region:012345678910:subnet/subnet-12345",
    "destination": "10.0.0.150",
    "destinationPort": 80,
    "protocol": "TCP",
    "packetSize": 60,
    "addressFamily": "IPV4",
    "vpcId": "vpc-12345",
    "state": "PENDING",
    "createdAt": "2024-03-29T12:41:57.314000-04:00",
    "modifiedAt": "2024-03-29T13:52:23.115000-04:00",
    "tags": {
        "Name": "Probe1"
    }
}
```

詳細については、「Amazon CloudWatch User Guide」の「How Amazon CloudWatch Network Monitor Works」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateProbe」を参照してください。

# AWS CLI を使用した CloudWatch Observability Access Monitor の例

次のコード例は、CloudWatch Observability Access Monitor で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック


- アクション


## アクション

### `create-link`

次のコード例は、`create-link` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リンクを作成するには

次の `create-link` の例では、ソースアカウントと、モニタリングアカウントに作成したシンクとの間にリンクを作成します。

```
aws oam create-link \
    --label-template sourceAccount \
    --resource-types AWS::CloudWatch::Metric \
    --sink-identifier arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example12345
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:oam:us-east-2:123456789111:link/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111",
    "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111",
    "Label": "sourceAccount",
```

```
    "LabelTemplate": "sourceAccount",
    "ResourceTypes": [
        "AWS::CloudWatch::Metric"
    ],
    "SinkArn": "arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
example12345",
    "Tags": {}
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateLink」を参照してください。

### create-sink

次のコード例は、create-sink を使用する方法を示しています。

AWS CLI

シンクを作成するには

次の create-sink の例では、現在のアカウントにシンクを作成し、CloudWatch クロスアカウントオブザーバビリティでモニタリングアカウントとして使用できるようにします。

```
aws oam create-sink \
    --name DemoSink
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
example12345",
    "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example12345",
    "Name": "DemoSink",
    "Tags": {}
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティ」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateSink」を参照してください。

### delete-link

次のコード例は、delete-link を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リンクを削除するには

次の delete-link の例では、モニタリングアカウントシンクとソースアカウントとの間のリンクを削除します。

```
aws oam delete-link \
    --identifier arn:aws:oam:us-east-2:123456789111:link/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteLink」を参照してください。

### delete-sink

次のコード例は、delete-sink を使用する方法を示しています。

AWS CLI

シンクを削除するには

次の delete-sink の例では、シンクを削除します。シンクを削除する前に、そのシンクへのすべてのリンクを削除する必要があります。

```
aws oam delete-sink \
    --identifier arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example12345
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティ」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteSink」を参照してください。

### get-link

次のコード例は、get-link を使用する方法を示しています。

AWS CLI

1 つのリンクに関する完全な情報を返すには

次の get-link の例では、リンクに関する完全な情報を返します。

```
aws oam get-link \
    --identifier arn:aws:oam:us-east-2:123456789111:link/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:oam:us-east-2:123456789111:link/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111",
    "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111",
    "Label": "sourceAccount",
    "LabelTemplate": "sourceAccount",
    "ResourceTypes": [
        "AWS::CloudWatch::Metric"
    ],
    "SinkArn": "arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example12345",
    "Tags": {}
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティ」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetLink」を参照してください。

### get-sink-policy

次のコード例は、get-sink-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

シンクにアタッチされている現在のポリシーを返すには

次の get-sink-policy の例では、シンクにアタッチされている現在のポリシーを返します。

```
aws oam get-sink-policy \
    --sink-identifier arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example12345
```

出力:

```
{
    "SinkArn": "arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example12345",
    "SinkId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example12345",
    "Policy": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::123456789111:root\"},\"Action\":[\"oam:CreateLink\",\"oam:UpdateLink\"],\"Resource\":\"*\",\"Condition\":{\"ForAllValues:StringEquals\":{\"oam:ResourceTypes\":[\"AWS::Logs::LogGroup\",\"AWS::CloudWatch::Metric\",\"AWS::XRay::Trace\",\"AWS::ApplicationInsights::Application\"]}}}]}"
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティ」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetSinkPolicy」を参照してください。

### get-sink

次のコード例は、get-sink を使用する方法を示しています。

AWS CLI

1 つのモニタリングアカウントシンクに関する完全な情報を返すには

次の get-sink の例では、モニタリングアカウントシンクに関する完全な情報を返します。

```
aws oam get-sink \
    --identifier arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example12345
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example12345",
    "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example12345",
    "Name": "DemoSink",
    "Tags": {}
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティ」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetSink」を参照してください。

### list-attached-links

次のコード例は、list-attached-links を使用する方法を示しています。

AWS CLI

このモニタリングアカウントシンクにリンクされているソースアカウントリンクのリストを返すには

次の list-attached-links の例では、このモニタリングアカウントシンクにリンクされているソースアカウントリンクのリストを返します。

```
aws oam list-attached-links \
    --sink-identifier arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example12345
```

出力:

```
{
```

```
    "Items": [{
        "Label": "Monitoring account",
        "LinkArn": "arn:aws:oam:us-east-2:123456789111:link/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
example11111",
        "ResourceTypes": [
            "AWS::ApplicationInsights::Application",
            "AWS::Logs::LogGroup",
            "AWS::CloudWatch::Metric",
            "AWS::XRay::Trace"
        ]
    }]
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティ」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListAttachedLinks」を参照してください。

### list-links

次のコード例は、list-links を使用する方法を示しています。

AWS CLI

1 つのモニタリングアカウントシンクのリンクのリストを返すには

次の list-links の例では、1 つのモニタリングアカウントシンクのリンクのリストを返します。このオペレーションをソースアカウントで実行すると、このソースアカウントのモニタリングアカウントシンクへのリンクのリストが返されます。

```
aws oam list-links
```

出力:

```
{
    "Items": [{
        "Arn": "arn:aws:oam:us-east-2:123456789111:link/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
example11111",
        "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111",
        "Label": "sourceAccount",
        "ResourceTypes": [
```

```
            "AWS::CloudWatch::Metric"
        ],
        "SinkArn": "arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
example12345"
    }]
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティ」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListLinks」を参照してください。

### list-sinks

次のコード例は、list-sinks を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モニタリングアカウントに作成されたシンクのリストを返すには

次の list-sinks の例では、モニタリングアカウントに作成されたシンクのリストを返します。このオペレーションはモニタリングアカウントで実行します。

```
aws oam list-sinks
```

出力:

```
{
    "Items": [
        {
            "Arn": "arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
example12345",
            "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example12345",
            "Name": "DemoSink"
        }
    ]
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティ」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListSinks」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースに関連付けられているタグを表示するには

次の list-tags-for-resource の例では、シンクに関連付けられているタグを表示します。

```
aws oam list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example12345
```

出力:

```
{
    "Tags": {
        "Team": "Devops"
    }
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### put-sink-policy

次のコード例は、put-sink-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースポリシーを作成または更新するには

次の put-sink-policy の例では、モニタリングアカウントシンクにリンクするためのアクセス許可をソースアカウントに付与するリソースポリシーを作成します。

```
aws oam put-sink-policy \
    --policy '{"Version":"2012-10-17",       "Statement":
[{"Effect":"Allow","Principal":{"AWS":"arn:aws:iam::123456789111:root"},"Action":
```

```
["oam:CreateLink","oam:UpdateLink"],"Resource":"*","Condition":
{"ForAllValues:StringEquals":{"oam:ResourceTypes":
["AWS::Logs::LogGroup","AWS::CloudWatch::Metric","AWS::XRay::Trace","AWS::ApplicationInsight
 \
    --sink-identifier arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-example12345
```

出力:

```
{
    "SinkArn": "arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
example12345",
    "SinkId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example12345",
    "Policy": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":
\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::123456789111:root\"},
\"Action\":[\"oam:CreateLink\",\"oam:UpdateLink\"],\"Resource\":\"*\",
\"Condition\":{\"ForAllValues:StringEquals\":{\"oam:ResourceTypes\":
[\"AWS::Logs::LogGroup\",\"AWS::CloudWatch::Metric\",\"AWS::XRay::Trace\",
\"AWS::ApplicationInsights::Application\"]}}}]}"
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティ」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PutSinkPolicy」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定したリソースに 1 つ以上のタグを割り当てるには

次の tag-resource の例では、シンク arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example12345 にタグを付けます。

```
aws oam tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
example12345 \
    --tags team=Devops
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定したリソースから 1 つ以上のタグを削除するには

次の untag-resource の例では、キーが team のタグをシンク arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example12345 から削除します。

```
aws oam untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/f3f42f60-f0f2-425c-1234-12347bdd821f \
    --tag-keys team
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-link

次のコード例は、update-link を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ソースアカウントからそのリンクされたモニタリングアカウントシンクに共有されるデータのタイプを変更するには

次の update-link の例では、リンク arn:aws:oam:us-east-2:123456789111:link/0123e691-e7ef-43fa-1234-c57c837fced0 をリソースタイプ AWS::CloudWatch::Metric と AWS::Logs::LogGroup で更新します。

```
aws oam update-link \
    --identifier arn:aws:oam:us-east-2:123456789111:link/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111 \
    --resource-types "AWS::CloudWatch::Metric" "AWS::Logs::LogGroup"
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:oam:us-east-2:123456789111:link/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111",
    "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111",
    "Label": "sourceAccount",
    "LabelTemplate": "sourceAccount",
    "ResourceTypes": [
        "AWS::CloudWatch::Metric",
        "AWS::Logs::LogGroup"
    ],
    "SinkArn": "arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example12345",
    "Tags": {}
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateLink」を参照してください。

## AWS CLI を使用した CloudWatch Observability Admin の例

次のコード例は、CloudWatch Observability Admin で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### `get-telemetry-evaluation-status-for-organization`

次のコード例は、`get-telemetry-evaluation-status-for-organization` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

組織のテレメトリオンボーディングステータスを取得するには

次の `get-telemetry-evaluation-status-for-organization` の例では、組織のテレメトリ設定機能の現在のオンボーディングステータスを返します。

```
aws observabilityadmin get-telemetry-evaluation-status-for-organization
```

出力:

```
{
    "Status": "RUNNING"
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch テレメトリ設定の監査」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetTelemetryEvaluationStatusForOrganization」を参照してください。

### `get-telemetry-evaluation-status`

次のコード例は、`get-telemetry-evaluation-status` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントのテレメトリオンボーディングステータスを取得するには

次の get-telemetry-evaluation-status の例では、指定したアカウントのテレメトリ設定機能の現在のオンボーディングステータスを返します。

```
aws observabilityadmin get-telemetry-evaluation-status
```

出力:

```
{
    "Status": "RUNNING"
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch テレメトリ設定の監査」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetTelemetryEvaluationStatus」を参照してください。

### list-resource-telemetry-for-organization

次のコード例は、list-resource-telemetry-for-organization を使用する方法を示しています。

AWS CLI

組織のテレメトリ設定を取得するには

次の list-resource-telemetry-for-organization の例では、指定した組織でテレメトリ設定によってサポートされている AWS リソースについてテレメトリ設定のリストを返します。

```
aws observabilityadmin list-resource-telemetry-for-organization \
    --resource-types  AWS::EC2::Instance
```

出力:

```
{
    "TelemetryConfigurations": [
        {
            "AccountIdentifier": "111111111111",
            "TelemetryConfigurationState": {
                "Logs": "NotApplicable",
```

```
                "Metrics": "Disabled",
                "Traces": "NotApplicable"
            },
            "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
            "ResourceIdentifier": "i-a166400b",
            "ResourceTags": {
                "Name": "dev"
            },
            "LastUpdateTimeStamp": 1733168548521
        },
        {
            "AccountIdentifier": "222222222222",
            "TelemetryConfigurationState": {
                "Logs": "NotApplicable",
                "Metrics": "Disabled",
                "Traces": "NotApplicable"
            },
            "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
            "ResourceIdentifier": "i-b188560f",
            "ResourceTags": {
                "Name": "apache"
            },
            "LastUpdateTimeStamp": 1732744260182
        }
    ]
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch テレメトリ設定の監査」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListResourceTelemetryForOrganization」を参照してください。

### `list-resource-telemetry`

次のコード例は、`list-resource-telemetry` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントのテレメトリ設定を取得するには

次の `list-resource-telemetry` の例では、指定したアカウントでテレメトリ設定によってサポートされている AWS リソースについてテレメトリ設定のリストを返します。

```
aws observabilityadmin list-resource-telemetry \
    --resource-types  AWS::EC2::Instance
```

出力:

```
{
    "TelemetryConfigurations": [
        {
            "AccountIdentifier": "111111111111",
            "TelemetryConfigurationState": {
                "Logs": "NotApplicable",
                "Metrics": "Disabled",
                "Traces": "NotApplicable"
            },
            "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
            "ResourceIdentifier": "i-0e979d278b040f856",
            "ResourceTags": {
                "Name": "apache"
            },
            "LastUpdateTimeStamp": 1732744260182
        }
    ]
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch テレメトリ設定の監査」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListResourceTelemetry」を参照してください。

### start-telemetry-evaluation-for-organization

次のコード例は、start-telemetry-evaluation-for-organization を使用する方法を示しています。

AWS CLI

テレメトリ設定機能を有効にするには

次の start-telemetry-evaluation-for-organization の例では、組織のテレメトリ設定機能を有効にします。

```
aws observabilityadmin start-telemetry-evaluation-for-organization
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch テレメトリ監査を有効にする」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「StartTelemetryEvaluationForOrganization」を参照してください。

### `start-telemetry-evaluation`

次のコード例は、`start-telemetry-evaluation` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

テレメトリ設定機能を有効にするには

次の `start-telemetry-evaluation` の例では、指定したアカウントのテレメトリ設定機能を有効にします。

```
aws observabilityadmin start-telemetry-evaluation
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch テレメトリ監査を有効にする」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「StartTelemetryEvaluation」を参照してください。

### `stop-telemetry-evaluation-for-organization`

次のコード例は、`stop-telemetry-evaluation-for-organization` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

テレメトリ設定機能を無効にするには

次の `stop-telemetry-evaluation-for-organization` の例では、組織のテレメトリ設定機能を無効にします。

```
aws observabilityadmin stop-telemetry-evaluation-for-organization
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch テレメトリ監査を無効にする」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「StopTelemetryEvaluationForOrganization」を参照してください。

**stop-telemetry-evaluation**

次のコード例は、stop-telemetry-evaluation を使用する方法を示しています。

AWS CLI

テレメトリ設定機能を無効にするには

次の stop-telemetry-evaluation の例では、指定したアカウントのテレメトリ設定機能を無効にします。

```
aws observabilityadmin stop-telemetry-evaluation
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch テレメトリ監査を無効にする」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「StopTelemetryEvaluation」を参照してください。

## AWS CLI を使用した CloudWatch Synthetics の例

次のコード例は、CloudWatch Synthetics で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### associate-resource

次のコード例は、associate-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Canary をグループに関連付けるには

次の associate-resource の例では、Canary を demo_group という名前のグループに関連付けます。

```
aws synthetics associate-resource \
    --group-identifier demo_group \
    --resource-arn arn:aws:synthetics:us-east-1:123456789012:canary:demo_canary
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「合成モニタリング (Canary)」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「AssociateResource」を参照してください。

### create-canary

次のコード例は、create-canary を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Canary を作成するには

次の create-canary の例では、demo_canary という名前の Canary を作成します。

```
aws synthetics create-canary \
    --name demo_canary \
    --code '{"S3Bucket": "artifacts3bucket", "S3Key":"demo_canary.zip", "Handler":
 "index.lambda_handler"}' \
    --artifact-s3-location s3://amzn-s3-demo-bucket/demo_canary.zip \
    --execution-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/demo_canary_role \
    --schedule Expression="rate(10 minutes)" \
    --runtime-version syn-nodejs-puppeteer-9.1
```

出力:

```
{
    "Canary": {
        "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111",
        "Name": "demo_canary",
        "Code": {
            "Handler": "index.lambda_handler"
        },
        "ExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/demo_canary_role",
        "Schedule": {
            "Expression": "rate(10 minutes)",
            "DurationInSeconds": 0
        },
        "RunConfig": {
            "TimeoutInSeconds": 600,
            "MemoryInMB": 1000,
            "ActiveTracing": false
        },
        "SuccessRetentionPeriodInDays": 31,
        "FailureRetentionPeriodInDays": 31,
        "Status": {
            "State": "CREATING",
            "StateReasonCode": "CREATE_PENDING"
        },
        "Timeline": {
            "Created": "2024-10-15T19:03:08.826000+05:30",
            "LastModified": "2024-10-15T19:03:08.826000+05:30"
        },
        "ArtifactS3Location": "amzn-s3-demo-bucket/demo_canary.zip",
        "RuntimeVersion": "syn-nodejs-puppeteer-9.1",
        "Tags": {}
    }
```

```
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「合成モニタリング (Canary)」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateCanary」を参照してください。

### create-group

次のコード例は、create-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グループを作成するには

次の create-group の例では、demo_group という名前のグループが作成されます。

```
aws synthetics create-group \
    --name demo_group
```

出力:

```
{
    "Group": {
        "Id": "example123",
        "Name": "demo_group",
        "Arn": "arn:aws:synthetics:us-east-1:123456789012:group:example123",
        "Tags": {},
        "CreatedTime": "2024-10-15T14:47:23.811000+05:30",
        "LastModifiedTime": "2024-10-15T14:47:23.811000+05:30"
    }
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「合成モニタリング (Canary)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateGroup」を参照してください。

### delete-canary

次のコード例は、delete-canary を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Canary を完全に削除するには

次の delete-canary の例では、demo_canary という名前の Canary を削除します。

```
aws synthetics delete-canary \
    --name demo_canary
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「合成モニタリング (Canary)」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteCanary」を参照してください。

### delete-group

次のコード例は、delete-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グループを削除するには

次の delete-group の例では、demo_group という名前のグループを削除します。

```
aws synthetics delete-group \
    --group-identifier demo_group
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「合成モニタリング (Canary)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteGroup」を参照してください。

### describe-canaries-last-run

次のコード例は、describe-canaries-last-run を使用する方法を示しています。

AWS CLI

各 Canary の最新の実行からの情報を表示するには

次の describe-canaries-last-run の例では、作成した各 Canary の最新の実行を返します。

```
aws synthetics describe-canaries-last-run
```

出力:

```
{
    "CanariesLastRun": [
        {
            "CanaryName": "demo_canary",
            "LastRun": {
                "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111",
                "Name": "demo_canary",
                "Status": {
                    "State": "PASSED",
                    "StateReason": "",
                    "StateReasonCode": ""
                },
                "Timeline": {
                    "Started": "2024-10-15T19:20:39.691000+05:30",
                    "Completed": "2024-10-15T19:20:58.211000+05:30"
                },
                "ArtifactS3Location": "cw-syn-results-123456789012-us-east-1/canary/
us-east-1/demo_canary-abc-example1234/2024/10/15/13/50-39-690"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「合成モニタリング (Canary)」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeCanariesLastRun」を参照してください。

### describe-canaries

次のコード例は、describe-canaries を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントの Canary を一覧表示するには

次の describe-canaries の例では、アカウントの Canary の詳細を一覧表示します。

```
aws synthetics describe-canaries
```

出力:

```
{
    "Canaries": [
        {
            "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111",
            "Name": "demo_canary",
            "Code": {
                "SourceLocationArn": "arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:layer:cwsyn-demo_canary-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
example11111b8:1",
                "Handler": "pageLoadBlueprint.handler"
            },
            "ExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
CloudWatchSyntheticsRole-demo_canary-a12-a123bc456789",
            "Schedule": {
                "Expression": "rate(5 minutes)",
                "DurationInSeconds": 0
            },
            "RunConfig": {
                "TimeoutInSeconds": 300,
                "MemoryInMB": 1000,
                "ActiveTracing": false
            },
            "SuccessRetentionPeriodInDays": 31,
            "FailureRetentionPeriodInDays": 31,
            "Status": {
            "State": "RUNNING"
            },
            "Timeline": {
                "Created": "2024-10-15T18:55:15.168000+05:30",
                "LastModified": "2024-10-15T18:55:40.540000+05:30",
```

```
                "LastStarted": "2024-10-15T18:55:40.540000+05:30"
            },
            "ArtifactS3Location": "cw-syn-results-123456789012-us-east-1/canary/us-
east-1/demo_canary-a12-a123bc456789",
            "EngineArn": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:cwsyn-
demo_canary-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example111118:1",
            "RuntimeVersion": "syn-nodejs-puppeteer-9.1",
            "Tags": {
                "blueprint": "heartbeat"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「合成モニタリング (Canary)」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeCanaries」を参照してください。

### describe-runtime-versions

次のコード例は、describe-runtime-versions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Synthetics Canary ランタイムバージョンのリストを返すには

次の describe-runtime-versions の例では、Synthetics Canary ランタイムバージョンのリストを返します。

```
aws synthetics describe-runtime-versions
```

出力:

```
{
    "RuntimeVersions": [
        {
            "VersionName": "syn-nodejs-puppeteer-9.1",
            "Description": "Security fixes and bug fix for date range error in har.
 Dependencies: Node JS 20.x, Puppeteer-core 22.12.1, Chromium 126.0.6478.126",
            "ReleaseDate": "2024-10-02T05:30:00+05:30"
        },
```

```
        {
            "VersionName": "syn-nodejs-puppeteer-9.0",
            "Description": "Upgraded Chromium and Puppeteer. Dependencies: Node JS
20.x, Puppeteer-core 22.12.1, Chromium 126.0.6478.126",
            "ReleaseDate": "2024-07-22T05:30:00+05:30"
        },
        {
            "VersionName": "syn-nodejs-puppeteer-8.0",
            "Description": "Upgraded Chromium and Puppeteer. Dependencies: Node JS
20.x, Puppeteer-core 22.10.0, Chromium 125.0.6422.112",
            "ReleaseDate": "2024-06-21T05:30:00+05:30"
        },
        {
            "VersionName": "syn-nodejs-puppeteer-7.0",
            "Description": "Upgraded Chromium and Puppeteer. Dependencies: Node JS
18.x, Puppeteer-core 21.9.0, Chromium 121.0.6167.139",
            "ReleaseDate": "2024-03-08T05:30:00+05:30"
            },
        {
            "VersionName": "syn-nodejs-puppeteer-6.2",
            "Description": "Updated shared libraries for Chromium and added
ephemeral storage monitoring. Dependencies: Node JS 18.x, Puppeteer-core 19.7.0,
Chromium 111.0.5563.146",
            "ReleaseDate": "2024-02-02T05:30:00+05:30"
        },
        {
            "VersionName": "syn-nodejs-puppeteer-6.1",
            "Description": "Added puppeteer launch retry. Dependencies: Node JS
18.x, Puppeteer-core 19.7.0, Chromium 111.0.5563.146",
            "ReleaseDate": "2023-11-13T05:30:00+05:30",
            "DeprecationDate": "2024-03-08T13:30:00+05:30"
        },
        {
            "VersionName": "syn-nodejs-puppeteer-6.0",
            "Description": "Reduced X-Ray traces of a canary run, improved duration
metric and upgraded to NodeJS 18.x. Dependencies: Node JS 18.x, Puppeteer-core
19.7.0, Chromium 111.0.5563.146",
            "ReleaseDate": "2023-09-15T05:30:00+05:30",
            "DeprecationDate": "2024-03-08T13:30:00+05:30"
        },
        {
            "VersionName": "syn-nodejs-puppeteer-5.2",
            "Description": "Updated shared libraries for Chromium. Dependencies:
Node JS 16.x, Puppeteer-core 19.7.0, Chromium 111.0.5563.146",
```

```
            "ReleaseDate": "2024-02-01T05:30:00+05:30"
        },
        {
            "VersionName": "syn-nodejs-puppeteer-5.1",
            "Description": "Fixes a bug about missing request headers in har.
 Dependencies: Node JS 16.x, Puppeteer-core 19.7.0, Chromium 111.0.5563.146",
            "ReleaseDate": "2023-08-09T05:30:00+05:30",
            "DeprecationDate": "2024-03-08T13:30:00+05:30"
        },
        {
            "VersionName": "syn-nodejs-puppeteer-5.0",
            "Description": "Upgraded Puppeteer and Chromium. Dependencies: Node JS
 16.x, Puppeteer-core 19.7.0, Chromium 111.0.5563.146",
            "ReleaseDate": "2023-07-21T05:30:00+05:30",
            "DeprecationDate": "2024-03-08T13:30:00+05:30"
        },
        {
            "VersionName": "syn-nodejs-puppeteer-4.0",
            "Description": "Upgraded to NodeJS 16.x. Dependencies: Node JS 16.x,
 Puppeteer-core 5.5.0, Chromium 92.0.4512.0",
            "ReleaseDate": "2023-05-01T05:30:00+05:30",
            "DeprecationDate": "2024-03-08T13:30:00+05:30"
        }
    ]
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「合成モニタリング (Canary)」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeRuntimeVersions」を参照してください。

### `disassociate-resource`

次のコード例は、`disassociate-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グループから Canary を削除するには

次の `disassociate-resource` の例では、`demo_group` という名前のグループから Canary を削除します。

```
aws synthetics disassociate-resource \
    --group-identifier demo_group \
    --resource-arn arn:aws:synthetics:us-east-1:123456789012:canary:demo_canary
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「合成モニタリング (Canary)」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DisassociateResource」を参照してください。

### get-canary-runs

次のコード例は、get-canary-runs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定した Canary の実行リストを取得するには

次の get-canary-runs の例では、demo_canary という名前の Canary の実行リストを取得します。

```
aws synthetics get-canary-runs \
    --name demo_canary
```

出力:

```
{
    "CanaryRuns": [
        {
            "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111",
            "Name": "demo_canary",
            "Status": {
                "State": "PASSED",
                "StateReason": "",
                "StateReasonCode": ""
            },
            "Timeline": {
                "Started": "2024-10-16T10:38:57.013000+05:30",
                "Completed": "2024-10-16T10:39:25.793000+05:30"
            },
```

```
            "ArtifactS3Location": "cw-syn-results-123456789012-us-east-1/canary/us-
east-1/demo_canary-abc-example1234/2024/10/15/13/50-39-690"
        }
    ]
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「合成モニタリング (Canary)」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetCanaryRuns」を参照してください。

### get-canary

次のコード例は、get-canary を使用する方法を示しています。

AWS CLI

1 つの Canary に関する完全な情報を取得するには

次の get-canary の例では、demo_canary という名前の Canary に関する完全な情報を取得します。

```
aws synthetics get-canary \
    --name demo_canary
```

出力:

```
{
    "Canary": {
        "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111",
        "Name": "demo_canary",
        "Code": {
            "SourceLocationArn": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:layer:cwsyn-
demo_canary-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example111118:1",
            "Handler": "pageLoadBlueprint.handler"
        },
        "ExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/demo_canary_role",
        "Schedule": {
            "Expression": "rate(10 minutes)",
            "DurationInSeconds": 0
        },
```

```
        "RunConfig": {
            "TimeoutInSeconds": 300,
            "MemoryInMB": 1000,
            "ActiveTracing": false
        },
        "SuccessRetentionPeriodInDays": 31,
        "FailureRetentionPeriodInDays": 31,
        "Status": {
            "State": "RUNNING"
        },
        "Timeline": {
            "Created": "2024-10-15T18:55:15.168000+05:30",
            "LastModified": "2024-10-15T18:55:40.540000+05:30",
            "LastStarted": "2024-10-15T18:55:40.540000+05:30"
        },
        "ArtifactS3Location": "cw-syn-results-123456789012-us-east-1/canary/us-
east-1/demo_canary-a12-a123bc456789",
        "EngineArn": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:cwsyn-
demo_canary-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example111118:1",
        "RuntimeVersion": "syn-nodejs-puppeteer-9.1",
        "Tags": {
            "blueprint": "heartbeat"
        }
    }
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「合成モニタリング (Canary)」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetCanary」を参照してください。

### get-group

次のコード例は、get-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

1 つのグループに関する情報を返すには

次の get-group の例では、demo_group という名前のグループに関する情報を返します。

```
aws synthetics get-group \
```

```
    --group-identifier demo_group
```

出力:

```
{
    "Group": {
        "Id": "example123",
        "Name": "demo_group",
        "Arn": "arn:aws:synthetics:us-east-1:123456789012:group:example123",
        "Tags": {},
        "CreatedTime": "2024-10-15T14:47:23.811000+05:30",
        "LastModifiedTime": "2024-10-15T14:47:23.811000+05:30"
    }
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「合成モニタリング (Canary)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetGroup」を参照してください。

### list-associated-groups

次のコード例は、list-associated-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グループのリストを返すには

次の list-associated-groups の例では、demo_canary という名前の Canary に関連付けられているグループのリストを返します。

```
aws synthetics list-associated-groups \
    --resource-arn arn:aws:synthetics:us-east-1:123456789012:canary:demo_canary
```

出力:

```
{
    "Groups": [
        {
            "Id": "example123",
            "Name": "demo_group",
```

```
            "Arn": "arn:aws:synthetics:us-east-1:123456789012:group:example123"
        }
    ]
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「合成モニタリング (Canary)」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListAssociatedGroups」を参照してください。

### `list-group-resources`

次のコード例は、`list-group-resources` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定したグループに関連付けられている Canary の ARN のリストを返すには

次の `list-group-resources` の例では、demo_group という名前のグループに関連付けられている Canary の ARN のリストを返します。

```
aws synthetics list-group-resources \
    --group-identifier demo_group
```

出力:

```
{
    "Resources": [
        "arn:aws:synthetics:us-east-1:123456789012:canary:demo_canary"
    ]
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「合成モニタリング (Canary)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListGroupResources」を参照してください。

### `list-groups`

次のコード例は、`list-groups` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントのすべてのグループのリストを返すには

次の list-groups の例では、アカウントのすべてのグループのリストを返します。

```
aws synthetics list-groups
```

出力:

```
{
    "Groups": [
        {
            "Id": "example123",
            "Name": "demo_group",
            "Arn": "arn:aws:synthetics:us-east-1:123456789012:group:example123"
        }
    ]
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「合成モニタリング (Canary)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListGroups」を参照してください。

## list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Canary に関連付けられているタグを表示するには

次の list-tags-for-resource の例では、demo_canary という名前の Canary に関連付けられているタグを返します。

```
aws synthetics list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:synthetics:us-east-1:123456789012:canary:demo_canary
```

出力:

```
{
    "Tags": {
        "blueprint": "heartbeat"
    }
}
```

例 2: グループに関連付けられているタグを表示するには

次の list-tags-for-resource の例では、demo_group という名前のグループに関連付けられているタグを返します。

```
aws  synthetics list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:synthetics:us-east-1:123456789012:group:example123
```

出力:

```
{
    "Tags": {
        "team": "Devops"
    }
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「合成モニタリング (Canary)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### start-canary

次のコード例は、start-canary を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Canary を実行するには

次の start-canary の例では、demo_canary という名前の Canary を実行します。

```
aws synthetics start-canary \
    --name demo_canary
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「合成モニタリング (Canary)」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「StartCanary」を参照してください。

### stop-canary

次のコード例は、stop-canary を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Canary を停止するには

次の stop-canary の例では、demo_canary という名前の Canary を停止します。

```
aws synthetics stop-canary \
    --name demo_canary
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「合成モニタリング (Canary)」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「StopCanary」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Canary にタグを割り当てるには

次の tag-resource の例では、demo_canary という名前の Canary にタグを割り当てます。

```
aws synthetics tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:synthetics:us-east-1:123456789012:canary:demo_canary \
    --tags blueprint=heartbeat
```

このコマンドでは何も出力されません。

例 2: グループにタグを割り当てるには

次の tag-resource の例では、demo_group という名前のグループにタグを割り当てます。

```
aws synthetics tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:synthetics:us-east-1:123456789012:group:example123 \
    --tags team=Devops
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「合成モニタリング (Canary)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Canary からタグを削除するには

次の untag-resource の例では、demo_canary という名前の Canary からタグを削除します。

```
aws synthetics untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:synthetics:us-east-1:123456789012:canary:demo_canary \
    --tag-keys blueprint
```

このコマンドでは何も出力されません。

例 2: グループからタグを削除するには

次の untag-resource の例では、demo_group という名前のグループからタグを削除します。

```
aws synthetics untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:synthetics:us-east-1:123456789012:group:example123 \
    --tag-keys team
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「合成モニタリング (Canary)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-canary

次のコード例は、update-canary を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Canary を更新するには

次の update-canary の例では、demo_canary という名前の Canary の設定を更新します。

```
aws synthetics update-canary \
    --name demo_canary \
    --schedule Expression="rate(15 minutes)"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「合成モニタリング (Canary)」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「UpdateCanary」を参照してください。

## AWS CLI を使用した CodeArtifact の例

次のコード例は、CodeArtifact で AWS Command Line Interfaceを使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### `associate-external-connection`

次のコード例は、associate-external-connection を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリに外部接続を追加するには

次の associate-external-connection の例では、test-repo という名前のリポジトリに npmjs.com への外部接続を追加します。

```
aws codeartifact associate-external-connection \
    --repository test-repo \
    --domain test-domain \
    --external-connection public:npmjs
```

出力:

```
{
    "repository": {
        "name": "test-repo",
        "administratorAccount": "111122223333",
        "domainName": "test-domain",
        "domainOwner": "111122223333",
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/test-domain/
test-repo",
        "upstreams": [],
        "externalConnections": [
            {
                "externalConnectionName": "public:npmjs",
                "packageFormat": "npm",
                "status": "AVAILABLE"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeArtifact ユーザーガイド」の「Add an external connection」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateExternalConnection」を参照してください。

### copy-package-versions

次のコード例は、copy-package-versions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

あるリポジトリから別のリポジトリにパッケージバージョンをコピーするには

次の copy-package-versions では、test-package という名前のパッケージのバージョン 4.0.0 および 5.0.0 を my-repo から test-repo に移動しています。

```
aws codeartifact copy-package-versions \
    --domain test-domain \
    --source-repository my-repo \
    --destination-repository test-repo \
    --format npm \
    --package test-package \
    --versions '["4.0.0", "5.0.0"]'
```

出力:

```
{
    "format": "npm",
    "package": "test-package",
    "versions": [
        {
        "version": "5.0.0",
        "revision": "REVISION-1-SAMPLE-6C81EFF7DA55CC",
        "status": "Published"
        },
        {
        "version": "4.0.0",
        "revision": "REVISION-2-SAMPLE-55C752BEE772FC",
        "status": "Published"
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「AWS CodeArtifact ユーザーガイド」の「Copy packages between repositories」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CopyPackageVersions」を参照してください。

### `create-domain`

次のコード例は、`create-domain` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメインを作成するには

次の `create-domain` の例では、test-domain という名前のドメインを作成します。

```
aws codeartifact create-domain \
    --domain test-domain
```

出力:

```
{
    "domain": {
        "name": "test-domain",
        "owner": "111122223333",
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:domain/test-domain",
        "status": "Active",
        "createdTime": "2020-10-20T13:16:48.559000-04:00",
        "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE11111",
        "repositoryCount": 0,
        "assetSizeBytes": 0
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeArtifact ユーザーガイド」の「Create a domain」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDomain」を参照してください。

### create-repository

次のコード例は、create-repository を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリを作成するには ()

次の create-repository の例では、test-domain という名前のドメイン内に test-repo という名前のリポジトリを作成します。

```
aws codeartifact create-repository \
    --domain test-domain \
    --domain-owner 111122223333 \
    --repository test-repo \
    --description "This is a test repository."
```

出力:

```
{
    "repository": {
        "name": "test-repo",
        "administratorAccount": "111122223333",
        "domainName": "test-domain",
        "domainOwner": "111122223333",
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/test-domain/
test-repo",
        "description": "This is a test repository.",
        "upstreams": [],
        "externalConnections": []
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeArtifact ユーザーガイド」の「Create a domain」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateRepository」を参照してください。

### delete-domain-permissions-policy

次のコード例は、delete-domain-permissions-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメインからアクセス許可ポリシードキュメントを削除するには

次の delete-domain-permissions-policy の例では、test-domain という名前のドメインからアクセス許可ポリシーを削除します。

```
aws codeartifact delete-domain-permissions-policy \
    --domain test-domain
```

出力:

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "BasicDomainPolicy",
            "Action": [
                "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
                "codeartifact:ListRepositoriesInDomain",
                "codeartifact:GetAuthorizationToken",
                "codeartifact:CreateRepository"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodeArtifact ユーザーガイド」の「Delete a domain policy」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDomainPermissionsPolicy」を参照してください。

### delete-domain

次のコード例は、delete-domain を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメインを削除するには

次の delete-domain の例では、test-domain という名前のドメインを削除します。

```
aws codeartifact delete-domain \
    --domain test-domain
```

出力:

```
{
    "domain": {
        "name": "test-domain",
        "owner": "417498243647",
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:417498243647:domain/test-domain",
        "status": "Deleted",
        "createdTime": "2020-10-20T13:16:48.559000-04:00",
        "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:417498243647:key/c9fe2447-0795-4fda-
afbe-8464574ae162",
        "repositoryCount": 0,
        "assetSizeBytes": 0
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeArtifact ユーザーガイド」の「Delete a domain」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDomain」を参照してください。

## delete-package-versions

次のコード例は、delete-package-versions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パッケージのバージョンを削除するには

次の delete-package-versions の例では、test-package という名前のパッケージのバージョン 4.0.0 を削除します。

```
aws codeartifact delete-package-versions \
    --domain test-domain \
    --repo test-repo \
    --format npm \
    --package test-package \
    --versions 4.0.0
```

出力:

```
{
    "successfulVersions": {
        "4.0.0": {
            "revision": "Ciqe5/9yicvkJT13b5/LdLpCyE6fqA7poa9qp+FilPs=",
            "status": "Deleted"
        }
    },
    "failedVersions": {}
}
```

詳細については、「AWS CodeArtifact ユーザーガイド」の「Delete a package version」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePackageVersions」を参照してください。

### delete-repository-permissions-policy

次のコード例は、delete-repository-permissions-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリからアクセス許可ポリシーを削除するには

次の delete-repository-permissions-policy の例では、test-repo という名前のリポジトリからアクセス許可ポリシーを削除します。

```
aws codeartifact delete-repository-permissions-policy \
    --domain test-domain \
    --repository test-repo
```

出力:

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
            },
            "Action": [
                "codeartifact:DescribePackageVersion",
                "codeartifact:DescribeRepository",
                "codeartifact:GetPackageVersionReadme",
                "codeartifact:GetRepositoryEndpoint",
                "codeartifact:ListPackages",
                "codeartifact:ListPackageVersions",
                "codeartifact:ListPackageVersionAssets",
                "codeartifact:ListPackageVersionDependencies",
                "codeartifact:ReadFromRepository"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodeArtifact ユーザーガイド」の「Delete a policy」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteRepositoryPermissionsPolicy」を参照してください。

### delete-repository

次のコード例は、delete-repository を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリを削除するには ()

次の delete-repository の例では、test-domain という名前のドメイン内にある test-repo という名前のリポジトリを削除します。

```
aws codeartifact delete-repository \
```

```
    --domain test-domain \
    --repository test-repo
```

出力:

```
{
    "repository": {
        "name": "test-repo",
        "administratorAccount": "111122223333",
        "domainName": "test-domain",
        "domainOwner": "111122223333",
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/test-domain/
test-repo",
        "description": "This is a test repository",
        "upstreams": [],
        "externalConnections": []
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeArtifact ユーザーガイド」の「Delete a repository」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteRepository」を参照してください。

### describe-domain

次のコード例は、describe-domain を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメインに関する情報を取得するには

次の describe-domain の例では、test-domain という名前のドメインに対して DomainDescription オブジェクトを返します。

```
aws codeartifact describe-domain \
    --domain test-domain
```

出力:

```
{
```

```
    "domain": {
        "name": "test-domain",
        "owner": "111122223333",
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:domain/test-domain",
        "status": "Active",
        "createdTime": "2020-10-20T13:16:48.559000-04:00",
        "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE11111",
        "repositoryCount": 2,
        "assetSizeBytes": 0,
        "s3BucketArn": "arn:aws:s3:::assets-111122223333-us-west-2"
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeArtifact ユーザーガイド」の「Domain overview」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDomain」を参照してください。

### describe-repository

次のコード例は、describe-repository を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリに関する情報を取得するには

次の describe-repository の例では、test-repo という名前のリポジトリに対して RepositoryDescription オブジェクトを返します。

```
aws codeartifact describe-repository \
    --domain test-domain \
    --repository test-repo
```

出力:

```
{
    "repository": {
        "name": "test-repo",
        "administratorAccount": "111122223333",
        "domainName": "test-domain",
```

```
        "domainOwner": "111122223333",
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/test-domain/
test-repo",
        "description": "This is a test repository.",
        "upstreams": [],
        "externalConnections": []
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeArtifact ユーザーガイド」の「Create a domain」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeRepository」を参照してください。

### `disassociate-external-connection`

次のコード例は、`disassociate-external-connection` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリから外部接続を削除するには

次の `disassociate-external-connection` の例では、test-repo という名前のリポジトリから npmjs.com への外部接続を削除します。

```
aws codeartifact disassociate-external-connection \
    --repository test-repo \
    --domain test-domain \
    --external-connection public:npmjs
```

出力:

```
{
    "repository": {
        "name": "test-repo",
        "administratorAccount": "111122223333",
        "domainName": "test-domain",
        "domainOwner": "111122223333",
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/test-domain/
test-repo",
        "upstreams": [],
```

```
        "externalConnections": []
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeArtifact ユーザーガイド」の「Remove an external connection」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateExternalConnection」を参照してください。

### dispose-package-versions

次のコード例は、dispose-package-versions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パッケージバージョンのアセットを削除し、そのステータスを [廃棄] に設定するには

次の dispose-package-versions の例では、test-package のバージョン 4.0.0 のアセットを削除し、そのステータスを [廃棄] に設定します。

```
aws codeartifact dispose-package-versions \
    --domain test-domain \
    --repo test-repo \
    --format npm \
    --package test-package \
    --versions 4.0.0
```

出力:

```
{
    "successfulVersions": {
        "4.0.0": {
            "revision": "Ciqe5/9yicvkJT13b5/LdLpCyE6fqA7poa9qp+FilPs=",
            "status": "Disposed"
        }
    },
    "failedVersions": {}
}
```

詳細については、「AWS CodeArtifact ユーザーガイド」の「Working with packages in CodeArtifact」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisposePackageVersions」を参照してください。

### get-authorization-token

次のコード例は、get-authorization-token を使用する方法を示しています。

AWS CLI

認証トークンを取得するには

次の get-authorization-token の例では、CodeArtifact 認証トークンを取得します。

```
aws codeartifact get-authorization-token \
    --domain test-domain \
    --query authorizationToken \
    --output text
```

出力:

```
This command will return the authorization token. You can store the output in an
 environment variable when calling the command.
```

詳細については、「AWS CodeArtifact ユーザーガイド」の「Configure pip without the login command」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAuthorizationToken」を参照してください。

### get-domain-permissions-policy

次のコード例は、get-domain-permissions-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメインのアクセス許可ポリシードキュメントを取得するには

次の get-domain-permissions-policy の例では、test-domain という名前のドメインにアタッチされたアクセス許可ポリシーを取得します。

```
aws codeartifact get-domain-permissions-policy \
```

```
    --domain test-domain
```

出力:

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "BasicDomainPolicy",
            "Action": [
                "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
                "codeartifact:ListRepositoriesInDomain",
                "codeartifact:GetAuthorizationToken",
                "codeartifact:CreateRepository"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodeArtifact ユーザーガイド」の「Read a domain policy」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDomainPermissionsPolicy」を参照してください。

### get-package-version-asset

次のコード例は、get-package-version-asset を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パッケージバージョンからアセットを取得するには

次の get-package-version-asset の例では、test-package という名前の npm パッケージのバージョン 4.0.0 の package.tgz アセットを取得します。

```
aws codeartifact get-package-version-asset \
```

```
    --domain test-domain \
    --repository test-repo \
    --format npm \
    --package test-package \
    --package-version 4.0.0 \
    --asset 'package.tgz' \
    outfileName
```

出力:

```
The output for this command will also store the raw asset in the file provided in
 place of outfileName.

{
    "assetName": "package.tgz",
    "packageVersion": "4.0.0",
    "packageVersionRevision": "Ciqe5/9yicvkJT13b5/LdLpCyE6fqA7poa9qp+FilPs="
}
```

詳細については、「AWS CodeArtifact ユーザーガイド」の「List package version assets」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPackageVersionAsset」を参照してください。

### get-package-version-readme

次のコード例は、get-package-version-readme を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パッケージバージョンの readme ファイルを取得するには

次の get-package-version-readme の例では、test-package という名前の npm パッケージのバージョン 4.0.0 の readme ファイルを取得します。

```
aws codeartifact get-package-version-readme \
    --domain test-domain \
    --repo test-repo \
    --format npm \
    --package test-package \
    --package-version 4.0.0
```

出力:

```
{
    "format": "npm",
    "package": "test-package",
    "version": "4.0.0",
    "readme": "<div align=\"center\">\n   <a href=\https://github.com/test-package/
testpack\"> ... more content ... \n",
    "versionRevision": "Ciqe5/9yicvkJT13b5/LdLpCyE6fqA7poa9qp+FilPs="
}
```

詳細については、「AWS CodeArtifact ユーザーガイド」の「View package version readme file」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPackageVersionReadme」を参照してください。

### `get-repository-endpoint`

次のコード例は、`get-repository-endpoint` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリの URL エンドポイントを取得するには

次の `get-repository-endpoint` の例では、test-repo リポジトリに対して npm エンドポイントを返します。

```
aws codeartifact get-repository-endpoint \
    --domain test-domain \
    --repository test-repo \
    --format npm
```

出力:

```
{
    "repositoryEndpoint": "https://test-domain-111122223333.d.codeartifact.us-
west-2.amazonaws.com/npm/test-repo/"
}
```

詳細については、「AWS CodeArtifact ユーザーガイド」の「Connect to a repository」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRepositoryEndpoint」を参照してください。

### get-repository-permissions-policy

次のコード例は、get-repository-permissions-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリのアクセス許可ポリシードキュメントを取得するには

次の get-repository-permissions-policy の例では、test-repo という名前のリポジトリにアタッチされたアクセス許可ポリシーを取得します。

```
aws codeartifact get-repository-permissions-policy \
    --domain test-domain \
    --repository test-repo
```

出力:

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
            },
            "Action": [
                "codeartifact:DescribePackageVersion",
                "codeartifact:DescribeRepository",
                "codeartifact:GetPackageVersionReadme",
                "codeartifact:GetRepositoryEndpoint",
                "codeartifact:ListPackages",
                "codeartifact:ListPackageVersions",
                "codeartifact:ListPackageVersionAssets",
                "codeartifact:ListPackageVersionDependencies",
                "codeartifact:ReadFromRepository"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「AWS CodeArtifact ユーザーガイド」の「Read a policy」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRepositoryPermissionsPolicy」を参照してください。

### list-domains

次のコード例は、list-domains を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメインを一覧表示するには

次の list-domains の例では、呼び出しを行う AWS アカウントが所有するすべてのドメインの概要を返します。

```
aws codeartifact list-domains
```

出力:

```
{
    "domains": [
        {
            "name": "my-domain",
            "owner": "111122223333",
            "status": "Active",
            "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
        },
        {
            "name": "test-domain",
            "owner": "111122223333",
            "status": "Active",
            "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodeArtifact ユーザーガイド」の「Working with domains in CodeArtifact」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDomains」を参照してください。

### list-package-version-assets

次のコード例は、list-package-version-assets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パッケージバージョンのアセットを表示するには

次の list-package-version-assets の例では、test-package という名前の npm パッケージのバージョン 4.0.0 のアセットを取得します。

```
aws codeartifact list-package-version-assets \
    --domain test-domain \
    --repo test-repo \
    --format npm \
    --package test-package \
    --package-version 4.0.0
```

出力:

```
{
    "format": "npm",
    "package": "test-package",
    "version": "4.0.0",
    "versionRevision": "Ciqe5/9yicvkJT13b5/LdLpCyE6fqA7poa9qp+FilPs=",
    "assets": [
        {
            "name": "package.tgz",
            "size": 316680,
            "hashes": {
                "MD5": "60078ec6d9e76b89fb55c860832742b2",
                "SHA-1": "b44a9b6297bcb698f1c51a3545a2b3b368d59c52",
                "SHA-256":
 "d2aa8c6afc3c8591765785a37d1c5acae482a8eb3ab9729ed28922692454f2e2",
                "SHA-512":
 "3e585d15c8a594e20d7de57b362ea81754c011acb2641a19f1b72c8531ea39825896bab344ae616a0a5a824cb9
```

```
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodeArtifact ユーザーガイド」の「List package version assets」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPackageVersionAssets」を参照してください。

### `list-package-version-dependencies`

次のコード例は、`list-package-version-dependencies` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パッケージバージョンの依存関係を表示するには

次の `list-package-version-dependencies` 例では、test-package という名前の npm パッケージのバージョン 4.0.0 の依存関係を取得します。

```
aws codeartifact list-package-version-dependencies \
    --domain test-domain \
    --repo test-repo \
    --format npm \
    --package test-package \
    --package-version 4.0.0
```

出力:

```
{
    "format": "npm",
    "package": "test-package",
    "version": "4.0.0",
    "versionRevision": "Ciqe5/9yicvkJT13b5/LdLpCyE6fqA7poa9qp+FilPs=",
    "dependencies": [
        {
            "namespace": "testns",
            "package": "testdep1",
            "dependencyType": "regular",
```

```
            "versionRequirement": "1.8.5"
        },
        {
            "namespace": "testns",
            "package": "testdep2",
            "dependencyType": "regular",
            "versionRequirement": "1.8.5"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodeArtifact ユーザーガイド」の「View and update package version details and dependencies」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPackageVersionDependencies」を参照してください。

### `list-package-versions`

次のコード例は、`list-package-versions` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パッケージのパッケージバージョンを一覧表示するには

次の `list-package-versions` の例では、kind-of という名前のパッケージに対してパッケージバージョンのリストを返します。

```
aws codeartifact list-package-versions \
    --package kind-of \
    --domain test-domain \
    --repository test-repo \
    --format npm
```

出力:

```
{
    "defaultDisplayVersion": "1.0.1",
    "format": "npm",
    "package": "kind-of",
    "versions": [
        {
```

```
            "version": "1.0.1",
            "revision": "REVISION-SAMPLE-1-C7F4S5E9B772FC",
            "status": "Published"
        },
        {
            "version": "1.0.0",
            "revision": "REVISION-SAMPLE-2-C752BEEF6D2CFC",
            "status": "Published"
        },
        {
            "version": "0.1.2",
            "revision": "REVISION-SAMPLE-3-654S65A5C5E1FC",
            "status": "Published"
        },
        {
            "version": "0.1.1",
            "revision": "REVISION-SAMPLE-1-C7F4S5E9B772FC"",
            "status": "Published"
        },
        {
            "version": "0.1.0",
            "revision": "REVISION-SAMPLE-4-AF669139B772FC",
            "status": "Published"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodeArtifact ユーザーガイド」の「List package versions」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPackageVersions」を参照してください。

### `list-packages`

次のコード例は、`list-packages` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリ内のパッケージを一覧表示するには

次の `list-packages` の例では、`test-domain` という名前のドメインにある `test-repo` という名前のリポジトリのパッケージを一覧表示します。

```
aws codeartifact list-packages \
    --domain test-domain \
    --repository test-repo
```

出力:

```
{
    "packages": [
        {
            "format": "npm",
            "package": "lodash"
        }
        {
            "format": "python",
            "package": "test-package"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodeArtifact ユーザーガイド」の「List package names」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPackages」を参照してください。

### list-repositories-in-domain

次のコード例は、list-repositories-in-domain を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメインのリポジトリを一覧表示するには

次の list-repositories-in-domain の例では、test-domain ドメイン内のすべてのリポジトリの概要を返します。

```
aws codeartifact list-repositories-in-domain \
    --domain test-domain
```

出力:

```
{
    "repositories": [
        {
            "name": "test-repo",
            "administratorAccount": "111122223333",
            "domainName": "test-domain",
            "domainOwner": "111122223333",
            "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/test-
domain/test-repo",
            "description": "This is a test repository."
        },
        {
            "name": "test-repo2",
            "administratorAccount": "111122223333",
            "domainName": "test-domain",
            "domainOwner": "111122223333",
            "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/test-
domain/test-repo2",
            "description": "This is a test repository."
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodeArtifact ユーザーガイド」の「List repositories」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListRepositoriesInDomain」を参照してください。

### `list-repositories`

次のコード例は、`list-repositories` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリを一覧表示するには

次の `list-repositories` の例では、呼び出しを行う AWS アカウントが所有するドメイン内にあるすべてのリポジトリの概要を返します。

```
aws codeartifact list-repositories
```

出力:

```
{
    "repositories": [
        {
            "name": "npm-store",
            "administratorAccount": "111122223333",
            "domainName": "my-domain",
            "domainOwner": "111122223333",
            "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/my-
domain/npm-store",
            "description": "Provides npm artifacts from npm, Inc."
        },
        {
            "name": "target-repo",
            "administratorAccount": "111122223333",
            "domainName": "my-domain",
            "domainOwner": "111122223333",
            "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/my-
domain/target-repo",
            "description": "test target repo"
        },
        {
            "name": "test-repo2",
            "administratorAccount": "111122223333",
            "domainName": "test-domain",
            "domainOwner": "111122223333",
            "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/test-
domain/test-repo2",
            "description": "This is a test repository."
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodeArtifact ユーザーガイド」の「List repositories」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListRepositories」を参照してください。

### `login`

次のコード例は、`login` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ログインコマンドを使用してリポジトリへの認証を設定するには

次の login の例では、test-domain という名前のドメインにある test-repo という名前のリポジトリを使用して npm パッケージマネージャーを設定します。

```
aws codeartifact login \
    --domain test-domain \
    --repository test-repo \
    --tool npm
```

出力:

```
Successfully configured npm to use AWS CodeArtifact repository https://test-
domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/npm/test-repo/
Login expires in 12 hours at 2020-11-12 01:53:16-05:00
```

詳細については、「AWS CodeArtifact ユーザーガイド」の「Getting started with the AWS CLI」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Login」を参照してください。

### put-domain-permissions-policy

次のコード例は、put-domain-permissions-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクセス許可ポリシーをドメインにアタッチするには

次の put-domain-permissions-policy の例では、policy.json ファイルで定義されているアクセス許可ポリシーを test-domain という名前のドメインにアタッチします。

```
aws codeartifact put-domain-permissions-policy \
    --domain test-domain \
    --policy-document file://PATH/TO/policy.json
```

出力:

```
{
    "policy": {
        "resourceArn": "arn:aws:codeartifact:region-id:111122223333:domain/test-
domain",
        "document": "{ ...policy document content...}",
        "revision": "MQlyyTQRASRU3HB58gBtSDHXG7Q3hvxxxxxxx="
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeArtifact ユーザーガイド」の「Set a domain policy」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutDomainPermissionsPolicy」を参照してください。

### put-repository-permissions-policy

次のコード例は、put-repository-permissions-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクセス許可ポリシーをリポジトリにアタッチするには

次の put-repository-permissions-policy の例では、policy.json ファイルで定義されているアクセス許可ポリシーを test-repo という名前のリポジトリにアタッチします。

```
aws codeartifact put-repository-permissions-policy \
    --domain test-domain \
    --repository test-repo \
    --policy-document file://PATH/TO/policy.json
```

出力:

```
{
    "policy": {
        "resourceArn": "arn:aws:codeartifact:region-id:111122223333:repository/test-
domain/test-repo",
        "document": "{ ...policy document content...}",
        "revision": "MQlyyTQRASRU3HB58gBtSDHXG7Q3hvxxxxxxx="
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeArtifact ユーザーガイド」の「Set a policy」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutRepositoryPermissionsPolicy」を参照してください。

### update-package-versions-status

次のコード例は、update-package-versions-status を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パッケージバージョンのステータスを更新するには

次の update-package-versions-status の例では、test-package パッケージのバージョン 4.0.0 のステータスを [アーカイブ済み] に更新します。

```
aws codeartifact update-package-versions-status \
    --domain test-domain \
    --repo test-repo \
    --format npm \
    --package test-package \
    --versions 4.0.0 \
    --target-status Archived
```

出力:

```
{
    "successfulVersions": {
        "4.0.0": {
            "revision": "Ciqe5/9yicvkJT13b5/LdLpCyE6fqA7poa9qp+FilPs=",
            "status": "Archived"
        }
    },
    "failedVersions": {}
}
```

詳細については、「AWS CodeArtifact ユーザーガイド」の「Update package version status」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdatePackageVersionsStatus」を参照してください。

**update-repository**

次のコード例は、update-repository を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリを更新するには

次の update-repository の例では、test-domain という名前のドメインの test-repo という名前のリポジトリの説明を「これは更新された説明です」に更新します。

```
aws codeartifact update-repository \
    --domain test-domain \
    --repository test-repo \
    --description "this is an updated description"
```

出力:

```
{
    "repository": {
        "name": "test-repo",
        "administratorAccount": "111122223333",
        "domainName": "test-domain",
        "domainOwner": "111122223333",
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/test-domain/
test-repo",
        "description": "this is an updated description",
        "upstreams": [],
        "externalConnections": []
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeArtifact ユーザーガイド」の「View or modify a repository configuration」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateRepository」を参照してください。

## AWS CLI を使用した CodeBuild の例

次のコード例は、CodeBuild で AWS Command Line Interfaceを使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック


- アクション


## アクション

### `batch-delete-builds`

次のコード例は、batch-delete-builds を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild でビルドを削除するには。

次の batch-delete-builds の例では、指定した ID を持つ CodeBuild のビルドを削除します。

```
aws codebuild batch-delete-builds --ids my-build-project-one:a1b2c3d4-5678-9012-abcd-11111EXAMPLE my-build-project-two:a1b2c3d4-5678-9012-abcd-22222EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "buildsNotDeleted": [
        {
            "id": "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:build/my-build-project-one:a1b2c3d4-5678-9012-abcd-11111EXAMPLE",
            "statusCode": "BUILD_IN_PROGRESS"
        }
    ],
    "buildsDeleted": [
        "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:build/my-build-project-two:a1b2c3d4-5678-9012-abcd-22222EXAMPLE"
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「Delete Builds (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchDeleteBuilds」を参照してください。

### batch-get-build-batches

次のコード例は、batch-get-build-batches を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild でビルドの詳細を表示するには。

次の batch-get-build-batches の例では、指定した ID を持つ CodeBuild のビルドバッチの情報を取得します。

```
aws codebuild batch-get-build-batches \
    --ids codebuild-demo-project:e9c4f4df-3f43-41d2-ab3a-60fe2EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "buildBatches": [
        {
            "id": "codebuild-demo-project:e9c4f4df-3f43-41d2-ab3a-60fe2EXAMPLE",
            "arn": "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:build-batch/codebuild-
demo-project:e9c4f4df-3f43-41d2-ab3a-60fe2EXAMPLE",
            "startTime": "2020-11-03T21:52:20.775000+00:00",
            "endTime": "2020-11-03T21:56:59.784000+00:00",
            "currentPhase": "SUCCEEDED",
            "buildBatchStatus": "SUCCEEDED",
            "resolvedSourceVersion": "0a6546f68309560d08a310daac92314c4d378f6b",
            "projectName": "codebuild-demo-project",
            "phases": [
                {
                    "phaseType": "SUBMITTED",
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED",
                    "startTime": "2020-11-03T21:52:20.775000+00:00",
                    "endTime": "2020-11-03T21:52:20.976000+00:00",
                    "durationInSeconds": 0
                },
                {
```

```
                    "phaseType": "DOWNLOAD_BATCHSPEC",
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED",
                    "startTime": "2020-11-03T21:52:20.976000+00:00",
                    "endTime": "2020-11-03T21:52:57.401000+00:00",
                    "durationInSeconds": 36
                },
                {
                    "phaseType": "IN_PROGRESS",
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED",
                    "startTime": "2020-11-03T21:52:57.401000+00:00",
                    "endTime": "2020-11-03T21:56:59.751000+00:00",
                    "durationInSeconds": 242
                },
                {
                    "phaseType": "COMBINE_ARTIFACTS",
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED",
                    "startTime": "2020-11-03T21:56:59.751000+00:00",
                    "endTime": "2020-11-03T21:56:59.784000+00:00",
                    "durationInSeconds": 0
                },
                {
                    "phaseType": "SUCCEEDED",
                    "startTime": "2020-11-03T21:56:59.784000+00:00"
                }
            ],
            "source": {
                "type": "GITHUB",
                "location": "https://github.com/my-repo/codebuild-demo-project.git",
                "gitCloneDepth": 1,
                "gitSubmodulesConfig": {
                    "fetchSubmodules": false
                },
                "reportBuildStatus": false,
                "insecureSsl": false
            },
            "secondarySources": [],
            "secondarySourceVersions": [],
            "artifacts": {
                "location": ""
            },
            "secondaryArtifacts": [],
            "cache": {
                "type": "NO_CACHE"
            },
```

```
            "environment": {
                "type": "LINUX_CONTAINER",
                "image": "aws/codebuild/amazonlinux2-x86_64-standard:3.0",
                "computeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL",
                "environmentVariables": [],
                "privilegedMode": false,
                "imagePullCredentialsType": "CODEBUILD"
            },
            "logConfig": {
                "cloudWatchLogs": {
                    "status": "ENABLED"
                },
                "s3Logs": {
                    "status": "DISABLED",
                    "encryptionDisabled": false
                }
            },
            "buildTimeoutInMinutes": 60,
            "queuedTimeoutInMinutes": 480,
            "complete": true,
            "initiator": "Strohm",
            "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:alias/aws/s3",
            "buildBatchNumber": 6,
            "buildBatchConfig": {
                "serviceRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
codebuild-demo-project",
                "restrictions": {
                    "maximumBuildsAllowed": 100
                },
                "timeoutInMins": 480
            },
            "buildGroups": [
                {
                    "identifier": "DOWNLOAD_SOURCE",
                    "ignoreFailure": false,
                    "currentBuildSummary": {
                        "arn": "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:build/
codebuild-demo-project:379737d8-bc35-48ec-97fd-776d27545315",
                        "requestedOn": "2020-11-03T21:52:21.394000+00:00",
                        "buildStatus": "SUCCEEDED",
                        "primaryArtifact": {
                            "type": "no_artifacts",
                            "identifier": "DOWNLOAD_SOURCE"
                        },
```

```
                    "secondaryArtifacts": []
                }
            },
            {
                "identifier": "linux_small",
                "dependsOn": [],
                "ignoreFailure": false,
                "currentBuildSummary": {
                    "arn": "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:build/
codebuild-demo-project:dd785171-ed84-4bb6-8ede-ceeb86e54bdb",
                    "requestedOn": "2020-11-03T21:52:57.604000+00:00",
                    "buildStatus": "SUCCEEDED",
                    "primaryArtifact": {
                        "type": "no_artifacts",
                        "identifier": "linux_small"
                    },
                    "secondaryArtifacts": []
                }
            },
            {
                "identifier": "linux_medium",
                "dependsOn": [
                    "linux_small"
                ],
                "ignoreFailure": false,
                "currentBuildSummary": {
                    "arn": "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:build/
codebuild-demo-project:97cf7bd4-5313-4786-8243-4aef350a1267",
                    "requestedOn": "2020-11-03T21:54:18.474000+00:00",
                    "buildStatus": "SUCCEEDED",
                    "primaryArtifact": {
                        "type": "no_artifacts",
                        "identifier": "linux_medium"
                    },
                    "secondaryArtifacts": []
                }
            },
            {
                "identifier": "linux_large",
                "dependsOn": [
                    "linux_medium"
                ],
                "ignoreFailure": false,
                "currentBuildSummary": {
```

```
                        "arn": "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:build/
codebuild-demo-project:60a194cd-0d03-4337-9db1-d41476a17d27",
                        "requestedOn": "2020-11-03T21:55:39.203000+00:00",
                        "buildStatus": "SUCCEEDED",
                        "primaryArtifact": {
                            "type": "no_artifacts",
                            "identifier": "linux_large"
                        },
                        "secondaryArtifacts": []
                    }
                }
            ]
        }
    ],
    "buildBatchesNotFound": []
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「AWS CodeBuild <https://docs.aws.amazon.com/codebuild/latest/userguide/batch-build.html>)__」の「Batch builds」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchGetBuildBatches」を参照してください。

### batch-get-builds

次のコード例は、batch-get-builds を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild でビルドの詳細を表示するには。

次の batch-get-builds の例では、指定した ID を持つ CodeBuild のビルドの情報を取得します。

```
aws codebuild batch-get-builds --ids codebuild-demo-project:e9c4f4df-3f43-41d2-
ab3a-60fe2EXAMPLE codebuild-demo-project:815e755f-bade-4a7e-80f0-efe51EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "buildsNotFound": [],
```

```
    "builds": [
        {
            "artifacts": {
                "md5sum": "0e95edf915048a0c22efe6d139fff837",
                "location": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-west-2-820783811474/
CodeBuild-Python-Pip/BuildArtif/6DJsqQa",
                "encryptionDisabled": false,
                "sha256sum":
 "cfa0df33a090966a737f64ae4fe498969fdc842a0c9aec540bf93c37ac0d05a2"
            },
            "logs": {
                "cloudWatchLogs": {
                    "status": "ENABLED"
                },
                "s3Logs": {
                    "status": "DISABLED"
                },
                "streamName": "46472baf-8f6b-43c2-9255-b3b963af2732",
                "groupName": "/aws/codebuild/codebuild-demo-project",
                "deepLink": "https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/
home?region=us-west-2#logEvent:group=/aws/codebuild/codebuild-demo-
project;stream=46472baf-8f6b-43c2-9255-b3b963af2732"
            },
            "timeoutInMinutes": 60,
            "environment": {
                "privilegedMode": false,
                "computeType": "BUILD_GENERAL1_MEDIUM",
                "image": "aws/codebuild/windows-base:1.0",
                "environmentVariables": [],
                "type": "WINDOWS_CONTAINER"
            },
            "projectName": "codebuild-demo-project",
            "buildComplete": true,
            "source": {
                "gitCloneDepth": 1,
                "insecureSsl": false,
                "type": "CODEPIPELINE"
            },
            "buildStatus": "SUCCEEDED",
            "secondaryArtifacts": [],
            "phases": [
                {
                    "durationInSeconds": 0,
                    "startTime": 1548717462.122,
```

```
            "phaseType": "SUBMITTED",
            "endTime": 1548717462.484,
            "phaseStatus": "SUCCEEDED"
        },
        {
            "durationInSeconds": 0,
            "startTime": 1548717462.484,
            "phaseType": "QUEUED",
            "endTime": 1548717462.775,
            "phaseStatus": "SUCCEEDED"
        },
        {
            "durationInSeconds": 34,
            "endTime": 1548717496.909,
            "contexts": [
                {
                    "statusCode": "",
                    "message": ""
                }
            ],
            "startTime": 1548717462.775,
            "phaseType": "PROVISIONING",
            "phaseStatus": "SUCCEEDED"
        },
        {
            "durationInSeconds": 15,
            "endTime": 1548717512.555,
            "contexts": [
                {
                    "statusCode": "",
                    "message": ""
                }
            ],
            "startTime": 1548717496.909,
            "phaseType": "DOWNLOAD_SOURCE",
            "phaseStatus": "SUCCEEDED"
        },
        {
            "durationInSeconds": 0,
            "endTime": 1548717512.734,
            "contexts": [
                {
                    "statusCode": "",
                    "message": ""
```

```
                    }
                ],
                "startTime": 1548717512.555,
                "phaseType": "INSTALL",
                "phaseStatus": "SUCCEEDED"
            },
            {
                "durationInSeconds": 0,
                "endTime": 1548717512.924,
                "contexts": [
                    {
                        "statusCode": "",
                        "message": ""
                    }
                ],
                "startTime": 1548717512.734,
                "phaseType": "PRE_BUILD",
                "phaseStatus": "SUCCEEDED"
            },
            {
                "durationInSeconds": 9,
                "endTime": 1548717522.254,
                "contexts": [
                    {
                        "statusCode": "",
                        "message": ""
                    }
                ],
                "startTime": 1548717512.924,
                "phaseType": "BUILD",
                "phaseStatus": "SUCCEEDED"
            },
            {
                "durationInSeconds": 3,
                "endTime": 1548717525.498,
                "contexts": [
                    {
                        "statusCode": "",
                        "message": ""
                    }
                ],
                "startTime": 1548717522.254,
                "phaseType": "POST_BUILD",
                "phaseStatus": "SUCCEEDED"
```

```
                },
                {
                    "durationInSeconds": 9,
                    "endTime": 1548717534.646,
                    "contexts": [
                        {
                            "statusCode": "",
                            "message": ""
                        }
                    ],
                    "startTime": 1548717525.498,
                    "phaseType": "UPLOAD_ARTIFACTS",
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED"
                },
                {
                    "durationInSeconds": 2,
                    "endTime": 1548717536.846,
                    "contexts": [
                        {
                            "statusCode": "",
                            "message": ""
                        }
                    ],
                    "startTime": 1548717534.646,
                    "phaseType": "FINALIZING",
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED"
                },
                {
                    "startTime": 1548717536.846,
                    "phaseType": "COMPLETED"
                }
            ],
            "startTime": 1548717462.122,
            "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:alias/aws/s3",
            "initiator": "codepipeline/CodeBuild-Pipeline",
            "secondarySources": [],
            "serviceRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-
codebuild-service-role",
            "currentPhase": "COMPLETED",
            "id": "codebuild-demo-project:e9c4f4df-3f43-41d2-ab3a-60fe2EXAMPLE",
            "cache": {
                "type": "NO_CACHE"
            },
```

```
            "sourceVersion": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-west-2-820783811474/
CodeBuild-Python-Pip/SourceArti/1TspnN3.zip",
            "endTime": 1548717536.846,
            "arn": "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:build/codebuild-demo-
project:e9c4f4df-3f43-41d2-ab3a-60fe2EXAMPLE",
            "queuedTimeoutInMinutes": 480,
            "resolvedSourceVersion": "f2194c1757bbdcb0f8f229254a4b3c8b27d43e0b"
        },
        {
            "artifacts": {
                "md5sum": "",
                "overrideArtifactName": false,
                "location": "arn:aws:s3:::my-artifacts/codebuild-demo-project",
                "encryptionDisabled": false,
                "sha256sum": ""
            },
            "logs": {
                "cloudWatchLogs": {
                    "status": "ENABLED"
                },
                "s3Logs": {
                    "status": "DISABLED"
                },
                "streamName": "4dea3ca4-20ec-4898-b22a-a9eb9292775d",
                "groupName": "/aws/codebuild/codebuild-demo-project",
                "deepLink": "https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/
home?region=us-west-2#logEvent:group=/aws/codebuild/codebuild-demo-
project;stream=4dea3ca4-20ec-4898-b22a-a9eb9292775d"
            },
            "timeoutInMinutes": 60,
            "environment": {
                "privilegedMode": false,
                "computeType": "BUILD_GENERAL1_MEDIUM",
                "image": "aws/codebuild/windows-base:1.0",
                "environmentVariables": [],
                "type": "WINDOWS_CONTAINER"
            },
            "projectName": "codebuild-demo-project",
            "buildComplete": true,
            "source": {
                "gitCloneDepth": 1,
                "location": "https://github.com/my-repo/codebuild-demo-project.git",
                "insecureSsl": false,
                "reportBuildStatus": false,
```

```
            "type": "GITHUB"
        },
        "buildStatus": "SUCCEEDED",
        "secondaryArtifacts": [],
        "phases": [
            {
                "durationInSeconds": 0,
                "startTime": 1548716241.89,
                "phaseType": "SUBMITTED",
                "endTime": 1548716242.241,
                "phaseStatus": "SUCCEEDED"
            },
            {
                "durationInSeconds": 0,
                "startTime": 1548716242.241,
                "phaseType": "QUEUED",
                "endTime": 1548716242.536,
                "phaseStatus": "SUCCEEDED"
            },
            {
                "durationInSeconds": 33,
                "endTime": 1548716276.171,
                "contexts": [
                    {
                        "statusCode": "",
                        "message": ""
                    }
                ],
                "startTime": 1548716242.536,
                "phaseType": "PROVISIONING",
                "phaseStatus": "SUCCEEDED"
            },
            {
                "durationInSeconds": 15,
                "endTime": 1548716291.809,
                "contexts": [
                    {
                        "statusCode": "",
                        "message": ""
                    }
                ],
                "startTime": 1548716276.171,
                "phaseType": "DOWNLOAD_SOURCE",
                "phaseStatus": "SUCCEEDED"
```

```
            },
            {
                "durationInSeconds": 0,
                "endTime": 1548716291.993,
                "contexts": [
                    {
                        "statusCode": "",
                        "message": ""
                    }
                ],
                "startTime": 1548716291.809,
                "phaseType": "INSTALL",
                "phaseStatus": "SUCCEEDED"
            },
            {
                "durationInSeconds": 0,
                "endTime": 1548716292.191,
                "contexts": [
                    {
                        "statusCode": "",
                        "message": ""
                    }
                ],
                "startTime": 1548716291.993,
                "phaseType": "PRE_BUILD",
                "phaseStatus": "SUCCEEDED"
            },
            {
                "durationInSeconds": 9,
                "endTime": 1548716301.622,
                "contexts": [
                    {
                        "statusCode": "",
                        "message": ""
                    }
                ],
                "startTime": 1548716292.191,
                "phaseType": "BUILD",
                "phaseStatus": "SUCCEEDED"
            },
            {
                "durationInSeconds": 3,
                "endTime": 1548716304.783,
                "contexts": [
```

```
                    {
                        "statusCode": "",
                        "message": ""
                    }
                ],
                "startTime": 1548716301.622,
                "phaseType": "POST_BUILD",
                "phaseStatus": "SUCCEEDED"
            },
            {
                "durationInSeconds": 8,
                "endTime": 1548716313.775,
                "contexts": [
                    {
                        "statusCode": "",
                        "message": ""
                    }
                ],
                "startTime": 1548716304.783,
                "phaseType": "UPLOAD_ARTIFACTS",
                "phaseStatus": "SUCCEEDED"
            },
            {
                "durationInSeconds": 2,
                "endTime": 1548716315.935,
                "contexts": [
                    {
                        "statusCode": "",
                        "message": ""
                    }
                ],
                "startTime": 1548716313.775,
                "phaseType": "FINALIZING",
                "phaseStatus": "SUCCEEDED"
            },
            {
                "startTime": 1548716315.935,
                "phaseType": "COMPLETED"
            }
        ],
        "startTime": 1548716241.89,
        "secondarySourceVersions": [],
        "initiator": "my-codebuild-project",
```

```
            "arn": "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:build/codebuild-demo-
project:815e755f-bade-4a7e-80f0-efe51EXAMPLE",
            "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:alias/aws/s3",
            "serviceRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-
codebuild-service-role",
            "currentPhase": "COMPLETED",
            "id": "codebuild-demo-project:815e755f-bade-4a7e-80f0-efe51EXAMPLE",
            "cache": {
                "type": "NO_CACHE"
            },
            "endTime": 1548716315.935,
            "secondarySources": [],
            "queuedTimeoutInMinutes": 480,
            "resolvedSourceVersion": "f2194c1757bbdcb0f8f229254a4b3c8b27d43e0b"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「View Build Details (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchGetBuilds」を参照してください。

### batch-get-projects

次のコード例は、batch-get-projects を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild ビルドプロジェクトの名前のリストを取得するには。

次の batch-get-projects の例では、名前で指定した CodeBuild ビルドプロジェクトのリストを取得します。

```
aws codebuild batch-get-projects --names codebuild-demo-project codebuild-demo-
project2 my-other-demo-project
```

次の出力では、指定されたビルドプロジェクト名のうち、見つからなかったものがすべて projectsNotFound 配列にリストされています。projects 配列は、情報が見つかった各ビルドプロジェクトの詳細を示しています。

```
{
    "projectsNotFound": [],
    "projects": [
        {
            "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:alias/aws/s3",
            "name": "codebuild-demo-project2",
            "queuedTimeoutInMinutes": 480,
            "timeoutInMinutes": 60,
            "source": {
                "buildspec": "version: 0.2\n\n#env:\n  #variables:\n     # key:
 \"value\"\n     # key: \"value\"\n  #parameter-store:\n     # key: \"value\"\n
  # key:\"value\"\n\nphases:\n  #install:\n    #commands:\n      # - command\n
  # - command\n  #pre_build:\n    #commands:\n      # - command\n      # - command
\n  build:\n    commands:\n      # - command\n      # - command\n  #post_build:\n
   #commands:\n      # - command\n      # - command\n#artifacts:\n  #files:\n    #
 - location\n    # - location\n  #name: $(date +%Y-%m-%d)\n  #discard-paths: yes\n
 #base-directory: location\n#cache:\n  #paths:\n    # - paths",
                "type": "NO_SOURCE",
                "insecureSsl": false,
                "gitCloneDepth": 1
            },
            "artifacts": {
                "type": "NO_ARTIFACTS"
            },
            "badge": {
                "badgeEnabled": false
            },
            "lastModified": 1540588091.108,
            "created": 1540588091.108,
            "arn": "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:project/test-for-
sample",
            "secondarySources": [],
            "secondaryArtifacts": [],
            "cache": {
                "type": "NO_CACHE"
            },
            "serviceRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-test-
role",
            "environment": {
                "image": "aws/codebuild/java:openjdk-8",
                "privilegedMode": true,
                "type": "LINUX_CONTAINER",
                "computeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL",
```

```
                "environmentVariables": []
            },
            "tags": []
        },
        {
            "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:alias/aws/s3",
            "name": "my-other-demo-project",
            "queuedTimeoutInMinutes": 480,
            "timeoutInMinutes": 60,
            "source": {
                "location": "https://github.com/iversonic/codedeploy-sample.git",
                "reportBuildStatus": false,
                "buildspec": "buildspec.yml",
                "insecureSsl": false,
                "gitCloneDepth": 1,
                "type": "GITHUB",
                "auth": {
                    "type": "OAUTH"
                }
            },
            "artifacts": {
                "type": "NO_ARTIFACTS"
            },
            "badge": {
                "badgeEnabled": false
            },
            "lastModified": 1523401711.73,
            "created": 1523401711.73,
            "arn": "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:project/Project2",
            "cache": {
                "type": "NO_CACHE"
            },
            "serviceRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/codebuild-
Project2-service-role",
            "environment": {
                "image": "aws/codebuild/nodejs:4.4.7",
                "privilegedMode": false,
                "type": "LINUX_CONTAINER",
                "computeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL",
                "environmentVariables": []
            },
            "tags": []
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「View a Build Project's Details (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchGetProjects」を参照してください。

### batch-get-report-groups

次のコード例は、batch-get-report-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild の 1 つ以上のレポートグループに関する情報を取得するには。

次の batch-get-report-groups の例では、指定した ARN を持つレポートグループの情報を取得します。

```
aws codebuild batch-get-report-groups \
    --report-group-arns arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report-group/
<report-group-name>
```

出力:

```
{
    "reportGroups": [
        {
            "arn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report-group/<report-
group-name>",
            "name": "report-group-name",
            "type": "TEST",
            "exportConfig": {
                "exportConfigType": "NO_EXPORT"
            },
            "created": "2020-10-01T18:04:08.466000+00:00",
            "lastModified": "2020-10-01T18:04:08.466000+00:00",
            "tags": []
        }
    ],
    "reportGroupsNotFound": []
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「Working with report groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchGetReportGroups」を参照してください。

### batch-get-reports

次のコード例は、batch-get-reports を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild で 1 つ以上のレポートに関する情報を取得するには。

次の batch-get-reports の例では、指定した ARN を持つレポートの情報を取得します。

```
aws codebuild batch-get-reports \
    --report-arns arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report/<report-group-name>:<report 1 ID> arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report/<report-group-name>:<report 2 ID>
```

出力:

```
{
    "reports": [
        {
            "arn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report/<report-group-name>:<report 1 ID>",
            "type": "TEST",
            "name": "<report-group-name>",
            "reportGroupArn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report-group/<report-group-name>",
            "executionId": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:build/test-reports:<ID>",
            "status": "FAILED",
            "created": "2020-10-01T11:25:22.531000-07:00",
            "expired": "2020-10-31T11:25:22-07:00",
            "exportConfig": {
                "exportConfigType": "NO_EXPORT"
            },
            "truncated": false,
            "testSummary": {
                "total": 28,
```

```
                "statusCounts": {
                    "ERROR": 5,
                    "FAILED": 1,
                    "SKIPPED": 4,
                    "SUCCEEDED": 18,
                    "UNKNOWN": 0
                },
                "durationInNanoSeconds": 94000000
            }
        },
        {
            "arn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report/<report-group-
name>:<report 2 ID>",
            "type": "TEST",
            "name": "<report-group-name>",
            "reportGroupArn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report-group/
<report-group-name>",
            "executionId": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:build/test-
reports:<ID>",
            "status": "FAILED",
            "created": "2020-10-01T11:13:05.816000-07:00",
            "expired": "2020-10-31T11:13:05-07:00",
            "exportConfig": {
                "exportConfigType": "NO_EXPORT"
            },
            "truncated": false,
            "testSummary": {
                "total": 28,
                "statusCounts": {
                    "ERROR": 5,
                    "FAILED": 1,
                    "SKIPPED": 4,
                    "SUCCEEDED": 18,
                    "UNKNOWN": 0
                },
                "durationInNanoSeconds": 94000000
            }
        }
    ],
    "reportsNotFound": []
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「Working with reports」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchGetReports」を参照してください。

### create-project

次のコード例は、create-project を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: AWS CodeBuild ビルドプロジェクトを作成するには

次の create-project 例は、S3 バケットのソースファイルを使用して CodeBuild ビルドプロジェクトを作成します。

```
aws codebuild create-project \
    --name "my-demo-project" \
    --source "{\"type\": \"S3\",\"location\": \"codebuild-us-west-2-123456789012-input-bucket/my-source.zip\"}" \
    --artifacts {"\"type\": \"S3\",\"location\": \"codebuild-us-west-2-123456789012-output-bucket\""} \
    --environment "{\"type\": \"LINUX_CONTAINER\",\"image\": \"aws/codebuild/standard:1.0\",\"computeType\": \"BUILD_GENERAL1_SMALL\"}" \
    --service-role "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-codebuild-service-role"
```

出力:

```
{
    "project": {
        "arn": "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:project/my-demo-project",
        "name": "my-cli-demo-project",
        "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:alias/aws/s3",
        "serviceRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-codebuild-service-role",
        "lastModified": 1556839783.274,
        "badge": {
            "badgeEnabled": false
        },
        "queuedTimeoutInMinutes": 480,
        "environment": {
```

```
            "image": "aws/codebuild/standard:1.0",
            "computeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL",
            "type": "LINUX_CONTAINER",
            "imagePullCredentialsType": "CODEBUILD",
            "privilegedMode": false,
            "environmentVariables": []
        },
        "artifacts": {
            "location": "codebuild-us-west-2-123456789012-output-bucket",
            "name": "my-cli-demo-project",
            "namespaceType": "NONE",
            "type": "S3",
            "packaging": "NONE",
            "encryptionDisabled": false
        },
        "source": {
            "type": "S3",
            "location": "codebuild-us-west-2-123456789012-input-bucket/my-
source.zip",
            "insecureSsl": false
        },
        "timeoutInMinutes": 60,
        "cache": {
            "type": "NO_CACHE"
        },
        "created": 1556839783.274
    }
}
```

例 2: パラメータ用の JSON 入力ファイルを使用して AWS CodeBuild ビルドプロジェクトを作成するには

次の `create-project` 例では、JSON 入力ファイルにすべての必須パラメータを渡して CodeBuild ビルドプロジェクトを作成します。`--generate-cli-skeleton parameter` のみを含むコマンドを実行して、入力ファイルテンプレートを作成します。

```
aws codebuild create-project --cli-input-json file://create-project.json
```

入力 JSON ファイル `create-project.json` には、以下の内容が含まれます。

```
{
    "name": "codebuild-demo-project",
```

```
    "source": {
        "type": "S3",
        "location": "codebuild-region-ID-account-ID-input-bucket/MessageUtil.zip"
    },
    "artifacts": {
        "type": "S3",
        "location": "codebuild-region-ID-account-ID-output-bucket"
    },
    "environment": {
        "type": "LINUX_CONTAINER",
        "image": "aws/codebuild/standard:1.0",
        "computeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL"
    },
    "serviceRole": "serviceIAMRole"
}
```

出力:

```
{
    "project": {
        "name": "codebuild-demo-project",
        "serviceRole": "serviceIAMRole",
        "tags": [],
        "artifacts": {
            "packaging": "NONE",
            "type": "S3",
            "location": "codebuild-region-ID-account-ID-output-bucket",
            "name": "message-util.zip"
        },
        "lastModified": 1472661575.244,
        "timeoutInMinutes": 60,
        "created": 1472661575.244,
        "environment": {
            "computeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL",
            "image": "aws/codebuild/standard:1.0",
            "type": "LINUX_CONTAINER",
            "environmentVariables": []
        },
        "source": {
            "type": "S3",
            "location": "codebuild-region-ID-account-ID-input-bucket/
MessageUtil.zip"
        },
```

```
        "encryptionKey": "arn:aws:kms:region-ID:account-ID:alias/aws/s3",
        "arn": "arn:aws:codebuild:region-ID:account-ID:project/codebuild-demo-
project"
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「ビルドプロジェクトの作成 (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateProject」を参照してください。

### `create-report-group`

次のコード例は、`create-report-group` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild でレポートグループを作成するには。

次の `create-report-group` の例では、新しいレポートグループを作成します。

```
aws codebuild create-report-group \
    --cli-input-json file://create-report-group-source.json
```

create-report-group-source.json の内容:

```
{
    "name": "cli-created-report-group",
    "type": "TEST",
    "exportConfig": {
        "exportConfigType": "S3",
        "s3Destination": {
            "bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
            "path": "",
            "packaging": "ZIP",
            "encryptionDisabled": true
        }
    }
}
```

出力:

```
{
    "reportGroup": {
        "arn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report-group/cli-created-
report-group",
        "name": "cli-created-report-group",
        "type": "TEST",
        "exportConfig": {
            "exportConfigType": "S3",
            "s3Destination": {
                "bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
                "path": "",
                "packaging": "ZIP",
                "encryptionDisabled": true
            }
        },
        "created": 1602020026.775,
        "lastModified": 1602020026.775
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「Working with report groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateReportGroup」を参照してください。

### `create-webhook`

次のコード例は、`create-webhook` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild プロジェクトのウェブフックフィルターを作成するには

次の `create-webhook` の例では、2 つのフィルタグループを持つ `my-project` という名前の CodeBuild プロジェクトのウェブフックを作成します。最初のフィルタグループでは、正規表現 `^refs/heads/master$` と一致する Git 参照名および `^refs/heads/myBranch$` と一致するヘッド参照を持つブランチに対してプルリクエストを作成、更新、または再開することを指定します。2 番目のフィルタグループでは、正規表現 `^refs/heads/myBranch$` と一致しない Git 参照名を持つブランチでプッシュリクエストを指定します。

```
aws codebuild create-webhook \
```

```
    --project-name my-project \
    --filter-groups "[[{\"type\":\"EVENT\",\"pattern\":\"PULL_REQUEST_CREATED,
 PULL_REQUEST_UPDATED, PULL_REQUEST_REOPENED\"},{\"type\":\"HEAD_REF\",\"pattern
\":\"^refs/heads/myBranch$\",\"excludeMatchedPattern\":true},{\"type\":\"BASE_REF
\",\"pattern\":\"^refs/heads/master$\",\"excludeMatchedPattern\":true}],[{\"type\":
\"EVENT\",\"pattern\":\"PUSH\"},{\"type\":\"HEAD_REF\",\"pattern\":\"^refs/heads/
myBranch$\",\"excludeMatchedPattern\":true}]]"
```

出力:

```
{
    "webhook": {
        "payloadUrl": "https://codebuild.us-west-2.amazonaws.com/webhooks?
t=eyJlbmNyeXB0ZWREYXRhIjoiVVl5MGtoeGRwSzZFRXl2Wnh4bld1Z0tKZ291TVpQNEtFamQ3RDlDYWpRaGIreVFrdm
        "url": "https://api.github.com/repos/iversonic/codedeploy-sample/
hooks/105190656",
        "lastModifiedSecret": 1556311319.069,
        "filterGroups": [
            [
                {
                    "type": "EVENT",
                    "pattern": "PULL_REQUEST_CREATED, PULL_REQUEST_UPDATED,
 PULL_REQUEST_REOPENED",
                    "excludeMatchedPattern": false
                },
                {
                    "type": "HEAD_REF",
                    "pattern": "refs/heads/myBranch$",
                    "excludeMatchedPattern": true
                },
                {
                    "type": "BASE_REF",
                    "pattern": "refs/heads/master$",
                    "excludeMatchedPattern": true
                }
            ],
            [
                {
                    "type": "EVENT",
                    "pattern": "PUSH",
                    "excludeMatchedPattern": false
                },
                {
```

```
                    "type": "HEAD_REF",
                    "pattern": "refs/heads/myBranch$",
                    "excludeMatchedPattern": true
                }
            ]
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「Filter GitHub Webhook Events (SDK)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateWebhook」を参照してください。

### delete-build-batch

次のコード例は、delete-build-batch を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild でバッチビルドを削除するには。

次の delete-build-batch の例では、指定されたバッチビルドを削除します。

```
aws codebuild delete-build-batch \
    --id <project-name>:<batch-ID>
```

出力:

```
{
    "statusCode": "BATCH_DELETED",
    "buildsDeleted": [
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:build/<project-name>:<build-
ID>",
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:build/<project-name>:<build-
ID>",
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:build/<project-name>:<build-
ID>",
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:build/<project-name>:<build-ID>"
    ],
    "buildsNotDeleted": []
```

```
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「Batch builds in AWS CodeBuild」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteBuildBatch」を参照してください。

### delete-project

次のコード例は、delete-project を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild ビルドプロジェクトを削除するには

次の delete-project の例では、指定された CodeBuild ビルドプロジェクトを削除します。

```
aws codebuild delete-project --name my-project
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「Delete a Build Project (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteProject」を参照してください。

### delete-report-group

次のコード例は、delete-report-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild でレポートグループを削除するには。

次の delete-report-group の例では、指定された ARN を持つレポートグループを削除します。

```
aws codebuild delete-report-group \
    --arn arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report-group/<report-group-name>
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「Working with report groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteReportGroup」を参照してください。

### delete-report

次のコード例は、delete-report を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild でレポートを削除するには。

次の delete-report の例では、指定されたレポートを削除します。

```
aws codebuild delete-report \
    --arn arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:report/<report-group-name>:<report-ID>
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「Working with reports」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteReport」を参照してください。

### delete-source-credentials

次のコード例は、delete-source-credentials を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ソースプロバイダーから切断し、そのアクセストークンを削除するには。

次の delete-source-credentials の例では、ソースプロバイダーから切断し、そのトークンを削除します。ソースプロバイダーへの接続に使用されるソース認証情報の ARN によって、どのソース認証情報が使用されるかが決定します。

```
aws codebuild delete-source-credentials --arn arn-of-your-credentials
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:codebuild:your-region:your-account-id:token/your-server-type"
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「Connect Source Providers with Access Tokens (CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteSourceCredentials」を参照してください。

### delete-webhook

次のコード例は、delete-webhook を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild プロジェクトからウェブフックフィルターを削除するには

次の delete-webhook の例では、指定された CodeBuild プロジェクトからウェブフックを削除します。

```
aws codebuild delete-webhook --project-name my-project
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「Stop Running Builds Automatically (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteWebhook」を参照してください。

### describe-code-coverages

次のコード例は、describe-code-coverages を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild でコードカバレッジテストの結果に関する詳細情報を取得するには。

次の describe-code-coverages の例では、指定されたレポートのコードカバレッジテストの結果に関する情報を取得します。

```
aws codebuild describe-code-coverages \
    --report-arn arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:report/<report-group-name>:<report-ID>
```

出力:

```
{
    "codeCoverages": [
        {
            "id": "20a0adcc-db13-4b66-804b-ecaf9f852855",
            "reportARN": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:972506530580:report/<report-group-name>:<report-ID>",
            "filePath": "<source-file-1-path>",
            "lineCoveragePercentage": 83.33,
            "linesCovered": 5,
            "linesMissed": 1,
            "branchCoveragePercentage": 50.0,
            "branchesCovered": 1,
            "branchesMissed": 1,
            "expired": "2020-11-20T21:22:45+00:00"
        },
        {
            "id": "0887162d-bf57-4cf1-a164-e432373d1a83",
            "reportARN": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:972506530580:report/<report-group-name>:<report-ID>",
            "filePath": "<source-file-2-path>",
            "lineCoveragePercentage": 90.9,
            "linesCovered": 10,
            "linesMissed": 1,
            "branchCoveragePercentage": 50.0,
            "branchesCovered": 1,
            "branchesMissed": 1,
            "expired": "2020-11-20T21:22:45+00:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「Code coverage reports」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeCodeCoverages」を参照してください。

### describe-test-cases

次のコード例は、describe-test-cases を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild のテストケースに関する詳細情報を取得するには。

次の describe-test-cases の例では、指定されたレポートのテストケースに関する情報を取得します。

```
aws codebuild describe-test-cases \
    --report-arn arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:report/<report-group-name>:<report-ID>
```

出力:

```
{
    "testCases": [
        {
            "reportArn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:report/<report-group-name>:<report-ID>",
            "testRawDataPath": "<test-report-path>",
            "prefix": "NUnit.Tests.Assemblies.MockTestFixture",
            "name": "NUnit.Tests.Assemblies.MockTestFixture.NotRunnableTest",
            "status": "ERROR",
            "durationInNanoSeconds": 0,
            "message": "No arguments were provided\n",
            "expired": "2020-11-20T17:52:10+00:00"
        },
        {
            "reportArn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:report/<report-group-name>:<report-ID>",
            "testRawDataPath": "<test-report-path>",
            "prefix": "NUnit.Tests.Assemblies.MockTestFixture",
            "name": "NUnit.Tests.Assemblies.MockTestFixture.TestWithException",
```

```
            "status": "ERROR",
            "durationInNanoSeconds": 0,
            "message": "System.ApplicationException : Intentional Exception
\nat NUnit.Tests.Assemblies.MockTestFixture.MethodThrowsException()\nat
 NUnit.Tests.Assemblies.MockTestFixture.TestWithException()\n\n",
            "expired": "2020-11-20T17:52:10+00:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「Working with test reporting in AWS CodeBuild」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTestCases」を参照してください。

### `import-source-credentials`

次のコード例は、`import-source-credentials` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ソースプロバイダーの認証情報をインポートし、AWS CodeBuild ユーザーをソースプロバイダーに接続するには。

次の `import-source-credentials` の例では、認証タイプに BASIC_AUTH を使用する Bitbucket リポジトリのトークンをインポートします。

```
aws codebuild import-source-credentials --server-type BITBUCKET --auth-
type BASIC_AUTH --token my-Bitbucket-password --username my-Bitbucket-username
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:token/bitbucket"
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「Connect Source Providers with Access Tokens (CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ImportSourceCredentials」を参照してください。

### invalidate-project-cache

次のコード例は、invalidate-project-cache を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild ビルドプロジェクトのキャッシュをリセットするには。

次の invalidate-project-cache の例では、指定された CodeBuild プロジェクトのキャッシュをリセットします。

```
aws codebuild invalidate-project-cache --project-name my-project
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「Build Caching in CodeBuild」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「InvalidateProjectCache」を参照してください。

### list-build-batches-for-project

次のコード例は、list-build-batches-for-project を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild で特定のビルドプロジェクトのバッチビルドを一覧表示するには。

次の list-build-batches-for-project の例では、指定したプロジェクトの CodeBuild バッチビルドを一覧表示します。

```
aws codebuild list-build-batches-for-project \
    --project-name "<project-name>"
```

出力:

```
{
    "ids": [
        "<project-name>:<batch-ID>",
        "<project-name>:<batch-ID>"
```

```
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「Batch builds in AWS CodeBuild」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListBuildBatchesForProject」を参照してください。

### `list-build-batches`

次のコード例は、`list-build-batches` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild でバッチビルドを一覧表示するには。

次の `list-build-batches` の例では、現在のアカウントの CodeBuild バッチビルドを一覧表示します。

```
aws codebuild list-build-batches
```

出力:

```
{
    "ids": [
        "<project-name>:<batch-ID>",
        "<project-name>:<batch-ID>"
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「AWS CodeBuild <https://docs.aws.amazon.com/codebuild/latest/userguide/batch-build.html>)__」の「Batch builds」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListBuildBatches」を参照してください。

### `list-builds-for-project`

次のコード例は、`list-builds-for-project` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild ビルドプロジェクトのビルドのリストを表示するには。

次の `list-builds-for-project` の例では、指定された CodeBuild ビルドプロジェクトのビルド ID を降順で一覧表示します。

```
aws codebuild list-builds-for-project --project-name codebuild-demo-project --sort-order DESCENDING
```

出力:

```
{
    "ids": [
        "codebuild-demo-project:1a2b3c4d-5678-90ab-cdef-11111example",
        "codebuild-demo-project:1a2b3c4d-5678-90ab-cdef-22222example",
        "codebuild-demo-project:1a2b3c4d-5678-90ab-cdef-33333example",
        "codebuild-demo-project:1a2b3c4d-5678-90ab-cdef-44444example",
        "codebuild-demo-project:1a2b3c4d-5678-90ab-cdef-55555example"
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「View a List of Build IDs for a Build Project (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListBuildsForProject」を参照してください。

### `list-builds`

次のコード例は、`list-builds` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild ビルド ID のリストを取得するには。

次の `list-builds` の例では、昇順にソートされた CodeBuild ID のリストを取得します。

```
aws codebuild list-builds --sort-order ASCENDING
```

出力には、より多くの出力が利用できることを示す `nextToken` 値が含まれます。

```
{
    "nextToken": "4AEA6u7J...The full token has been omitted for
 brevity...MzY2OA==",
    "ids": [
        "codebuild-demo-project:815e755f-bade-4a7e-80f0-efe51EXAMPLE"
        "codebuild-demo-project:84a7f3d1-d40e-4956-b4cf-7a9d4EXAMPLE"
            ... The full list of build IDs has been omitted for brevity ...
        "codebuild-demo-project:931d0b72-bf6f-4040-a472-5c707EXAMPLE"
    ]
}
```

このコマンドを再度実行し、前のレスポンスの nextToken 値をパラメータとして指定して、出力の次の部分を取得します。レスポンスに nextToken 値が返されなくなるまで繰り返します。

```
aws codebuild list-builds --sort-order ASCENDING --next-
token 4AEA6u7J...The full token has been omitted for brevity...MzY2OA==
```

出力の次の部分:

```
{
    "ids": [
        "codebuild-demo-project:49015049-21cf-4b50-9708-df115EXAMPLE",
        "codebuild-demo-project:543e7206-68a3-46d6-a4da-759abEXAMPLE",
            ... The full list of build IDs has been omitted for brevity ...
        "codebuild-demo-project:c282f198-4582-4b38-bdc0-26f96EXAMPLE"
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「View a List of Build IDs (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListBuilds」を参照してください。

### list-curated-environment-images

次のコード例は、list-curated-environment-images を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild によって管理され、ビルドに使用できる Docker イメージのリストを取得するには。

次の `list-curated-environment-images` の例では、CodeBuild によって管理され、ビルドに使用できる Docker イメージを一覧表示します。

```
aws codebuild list-curated-environment-images
```

出力:

```
{
    "platforms": [
        {
            "platform": "AMAZON_LINUX",
            "languages": [
                {
                    "language": "JAVA",
                    "images": [
                        {
                            "description": "AWS ElasticBeanstalk - Java 7 Running on
 Amazon Linux 64bit v2.1.3",
                            "name": "aws/codebuild/eb-java-7-amazonlinux-64:2.1.3",
                            "versions": [
                                "aws/codebuild/eb-java-7-amazonlinux-64:2.1.3-1.0.0"
                            ]
                        },
                        {
                            "description": "AWS ElasticBeanstalk - Java 8 Running on
 Amazon Linux 64bit v2.1.3",
                            "name": "aws/codebuild/eb-java-8-amazonlinux-64:2.1.3",
                            "versions": [
                                "aws/codebuild/eb-java-8-amazonlinux-64:2.1.3-1.0.0"
                            ]
                        },
                        ... LIST TRUNCATED FOR BREVITY ...
                    ]
                }
            ]
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」で「Docker Images Provided by CodeBuild」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListCuratedEnvironmentImages」を参照してください。

### `list-projects`

次のコード例は、`list-projects` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild ビルドプロジェクトの名前のリストを取得するには。

次の `list-projects` の例では、CodeBuild ビルドプロジェクトを名前で昇順にソートしたリストを取得します。

```
aws codebuild list-projects --sort-by NAME --sort-order ASCENDING
```

出力には、より多くの出力が利用できることを示す nextToken 値が含まれます。

```
{
    "nextToken": "Ci33ACF6...The full token has been omitted for brevity...U
+AkMx8=",
    "projects": [
        "codebuild-demo-project",
        "codebuild-demo-project2",
            ... The full list of build project names has been omitted for
 brevity ...
        "codebuild-demo-project99"
    ]
}
```

このコマンドを再度実行し、前のレスポンスの nextToken 値をパラメータとして指定して、出力の次の部分を取得します。レスポンスに nextToken 値が返されなくなるまで繰り返します。

```
aws codebuild list-projects  --sort-by NAME --sort-order ASCENDING --next-
token Ci33ACF6...The full token has been omitted for brevity...U+AkMx8=
```

```
{
    "projects": [
        "codebuild-demo-project100",
        "codebuild-demo-project101",

  ... The full list of build project names has been omitted for brevity ...
        "codebuild-demo-project122"

  ]
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「View a List of Build Project Names (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListProjects」を参照してください。

### list-report-groups

次のコード例は、list-report-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild でレポートグループ ARN のリストを取得するには。

次の list-report-groups の例では、リージョン内のアカウントのレポートグループ ARN を取得します。

```
aws codebuild list-report-groups
```

出力:

```
{
    "reportGroups": [
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report-group/report-group-1",
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report-group/report-group-2",
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report-group/report-group-3"
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「Working with report groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListReportGroups」を参照してください。

### list-reports-for-report-group

次のコード例は、list-reports-for-report-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild のレポートグループ内のレポートのリストを取得するには。

次の list-report-for-report-groups の例では、リージョン内のアカウントの指定されたレポートグループのレポートを取得します。

```
aws codebuild list-reports-for-report-group \
    --report-group-arn arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report-group/<report-group-name>
```

出力:

```
{
    "reports": [
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report/report-1",
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report/report-2",
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report/report-3"
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「Working with report groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListReportsForReportGroup」を参照してください。

### list-reports

次のコード例は、list-reports を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild の現在のアカウントのレポートのリストを取得するには。

次の list-reports の例では、現在のアカウントのレポートの ARN を取得します。

```
aws codebuild list-reports
```

出力:

```
{
    "reports": [
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report/<report-group-name>:<report
 ID>",
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report/<report-group-name>:<report
 ID>",
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report/<report-group-name>:<report
 ID>"
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「Working with reports」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListReports」を参照してください。

### list-shared-projects

次のコード例は、list-shared-projects を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild で共有プロジェクトを一覧表示するには。

次の list-shared-projects の例では、現在のアカウントで利用可能な CodeBuild 共有プロジェクトを一覧表示します。

```
aws codebuild list-shared-projects
```

出力:

```
{
    "projects": [
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:project/<shared-project-
name-1>",
```

```
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:project/<shared-project-name-2>"
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「Working with shared projects」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListSharedProjects」を参照してください。

### list-shared-report-groups

次のコード例は、list-shared-report-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild の共有レポートグループ ARN のリストを取得するには。

次の list-shared-report-groups の例では、リージョン内のアカウントのレポートグループ ARN を取得します。

```
aws codebuild list-shared-report-groups
```

出力:

```
{
    "reportGroups": [
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report-group/report-group-1",
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report-group/report-group-2",
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report-group/report-group-3"
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「Working with report groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListSharedReportGroups」を参照してください。

### list-source-credentials

次のコード例は、list-source-credentials を使用する方法を示しています。

AWS CLI

sourceCredentialsObjects のリストを表示するには

次の `list-source-credentials` の例では、1 つの Bitbucket アカウントと 1 つの GitHub アカウントに接続された AWS アカウントのトークンを一覧表示します。レスポンス内の各 `sourceCredentialsInfos` オブジェクトには、接続されたソース認証情報が含まれています。

```
aws codebuild list-source-credentials
```

出力:

```
{
    "sourceCredentialsInfos": [
        {
            "serverType": "BITBUCKET",
            "arn": "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:token/bitbucket",
            "authType": "BASIC_AUTH"
        },
        {
            "serverType": "GITHUB",
            "arn": "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:token/github",
            "authType": "OAUTH"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「Connect Source Providers with Access Tokens (CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListSourceCredentials」を参照してください。

### `retry-build-batch`

次のコード例は、`retry-build-batch` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild で失敗したバッチビルドを再試行するには。

次の `retry-build-batch` の例では、指定されたバッチビルドを再起動します。

```
aws codebuild retry-build-batch \
    --id <project-name>:<batch-ID>
```

出力:

```
{
    "buildBatch": {
        "id": "<project-name>:<batch-ID>",
        "arn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:build-batch/<project-
name>:<batch-ID>",
        "startTime": "2020-10-21T17:26:23.099000+00:00",
        "currentPhase": "SUBMITTED",
        "buildBatchStatus": "IN_PROGRESS",
        "resolvedSourceVersion": "3a9e11cb419e8fff14b03883dc4e64f6155aaa7e",
        "projectName": "<project-name>",
        "phases": [
            {
                "phaseType": "SUBMITTED",
                "phaseStatus": "SUCCEEDED",
                "startTime": "2020-10-21T17:26:23.099000+00:00",
                "endTime": "2020-10-21T17:26:23.457000+00:00",
                "durationInSeconds": 0
            },
            {
                "phaseType": "DOWNLOAD_BATCHSPEC",
                "phaseStatus": "SUCCEEDED",
                "startTime": "2020-10-21T17:26:23.457000+00:00",
                "endTime": "2020-10-21T17:26:54.902000+00:00",
                "durationInSeconds": 31
            },
            {
                "phaseType": "IN_PROGRESS",
                "phaseStatus": "CLIENT_ERROR",
                "startTime": "2020-10-21T17:26:54.902000+00:00",
                "endTime": "2020-10-21T17:28:16.060000+00:00",
                "durationInSeconds": 81
            },
            {
                "phaseType": "FAILED",
                "phaseStatus": "RETRY",
                "startTime": "2020-10-21T17:28:16.060000+00:00",
                "endTime": "2020-10-21T17:29:39.709000+00:00",
                "durationInSeconds": 83
```

```
            },
            {
                "phaseType": "SUBMITTED",
                "startTime": "2020-10-21T17:29:39.709000+00:00"
            }
        ],
        "source": {
            "type": "GITHUB",
            "location": "https://github.com/strohm-a/<project-name>-graph.git",
            "gitCloneDepth": 1,
            "gitSubmodulesConfig": {
                "fetchSubmodules": false
            },
            "reportBuildStatus": false,
            "insecureSsl": false
        },
        "secondarySources": [],
        "secondarySourceVersions": [],
        "artifacts": {
            "location": ""
        },
        "secondaryArtifacts": [],
        "cache": {
            "type": "NO_CACHE"
        },
        "environment": {
            "type": "LINUX_CONTAINER",
            "image": "aws/codebuild/amazonlinux2-x86_64-standard:3.0",
            "computeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL",
            "environmentVariables": [],
            "privilegedMode": false,
            "imagePullCredentialsType": "CODEBUILD"
        },
        "logConfig": {
            "cloudWatchLogs": {
                "status": "ENABLED"
            },
            "s3Logs": {
                "status": "DISABLED",
                "encryptionDisabled": false
            }
        },
        "buildTimeoutInMinutes": 60,
        "queuedTimeoutInMinutes": 480,
```

```
        "complete": false,
        "initiator": "<username>",
        "encryptionKey": "arn:aws:kms:<region-ID>:<account-ID>:alias/aws/s3",
        "buildBatchNumber": 4,
        "buildBatchConfig": {
            "serviceRole": "arn:aws:iam::<account-ID>:role/service-role/<project-
name>",
            "restrictions": {
                "maximumBuildsAllowed": 100
            },
            "timeoutInMins": 480
        },
        "buildGroups": [
            {
                "identifier": "DOWNLOAD_SOURCE",
                "ignoreFailure": false,
                "currentBuildSummary": {
                    "arn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:build/
<project-name>:<build-ID>",
                    "requestedOn": "2020-10-21T17:26:23.889000+00:00",
                    "buildStatus": "SUCCEEDED",
                    "primaryArtifact": {
                        "type": "no_artifacts",
                        "identifier": "DOWNLOAD_SOURCE"
                    },
                    "secondaryArtifacts": []
                }
            },
            {
                "identifier": "linux_small",
                "dependsOn": [],
                "ignoreFailure": false,
                "currentBuildSummary": {
                    "arn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:build/
<project-name>:<build-ID>",
                    "requestedOn": "2020-10-21T17:26:55.115000+00:00",
                    "buildStatus": "FAILED",
                    "primaryArtifact": {
                        "type": "no_artifacts",
                        "identifier": "linux_small"
                    },
                    "secondaryArtifacts": []
                }
            },
```

```
            {
                "identifier": "linux_medium",
                "dependsOn": [
                    "linux_small"
                ],
                "ignoreFailure": false,
                "currentBuildSummary": {
                    "arn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:build/
<project-name>:<build-ID>",
                    "requestedOn": "2020-10-21T17:26:54.594000+00:00",
                    "buildStatus": "STOPPED"
                }
            },
            {
                "identifier": "linux_large",
                "dependsOn": [
                    "linux_medium"
                ],
                "ignoreFailure": false,
                "currentBuildSummary": {
                    "arn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:build/
<project-name>:<build-ID>",
                    "requestedOn": "2020-10-21T17:26:54.701000+00:00",
                    "buildStatus": "STOPPED"
                }
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「Batch builds in AWS CodeBuild」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RetryBuildBatch」を参照してください。

### retry-build

次のコード例は、retry-build を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild で失敗したビルドを再試行するには。

次の retry-build の例では、指定されたビルドを再起動します。

```
aws codebuild retry-build \
    --id <project-name>:<build-ID>
```

出力:

```
{
    "build": {
        "id": "<project-name>:<build-ID>",
        "arn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:build/<project-
name>:<build-ID>",
        "buildNumber": 9,
        "startTime": "2020-10-21T17:51:38.161000+00:00",
        "currentPhase": "QUEUED",
        "buildStatus": "IN_PROGRESS",
        "projectName": "<project-name>",
        "phases": [
            {
                "phaseType": "SUBMITTED",
                "phaseStatus": "SUCCEEDED",
                "startTime": "2020-10-21T17:51:38.161000+00:00",
                "endTime": "2020-10-21T17:51:38.210000+00:00",
                "durationInSeconds": 0
            },
            {
                "phaseType": "QUEUED",
                "startTime": "2020-10-21T17:51:38.210000+00:00"
            }
        ],
        "source": {
            "type": "GITHUB",
            "location": "<GitHub-repo-URL>",
            "gitCloneDepth": 1,
            "gitSubmodulesConfig": {
                "fetchSubmodules": false
            },
            "reportBuildStatus": false,
            "insecureSsl": false
        },
        "secondarySources": [],
        "secondarySourceVersions": [],
        "artifacts": {
```

```
            "location": ""
        },
        "secondaryArtifacts": [],
        "cache": {
            "type": "NO_CACHE"
        },
        "environment": {
            "type": "LINUX_CONTAINER",
            "image": "aws/codebuild/amazonlinux2-x86_64-standard:3.0",
            "computeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL",
            "environmentVariables": [],
            "privilegedMode": false,
            "imagePullCredentialsType": "CODEBUILD"
        },
        "serviceRole": "arn:aws:iam::<account-ID>:role/service-role/<service-role-
name>",
        "logs": {
            "deepLink": "https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/home?
region=<region-ID>#logEvent:group=null;stream=null",
            "cloudWatchLogsArn": "arn:aws:logs:<region-ID>:<account-ID>:log-
group:null:log-stream:null",
            "cloudWatchLogs": {
                "status": "ENABLED"
            },
            "s3Logs": {
                "status": "DISABLED",
                "encryptionDisabled": false
            }
        },
        "timeoutInMinutes": 60,
        "queuedTimeoutInMinutes": 480,
        "buildComplete": false,
        "initiator": "<username>",
        "encryptionKey": "arn:aws:kms:<region-ID>:<account-ID>:alias/aws/s3"
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「Batch builds in AWS CodeBuild」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RetryBuild」を参照してください。

### start-build-batch

次のコード例は、start-build-batch を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild でバッチビルドを開始するには。

次の start-build-batch の例では、指定されたプロジェクトのバッチビルドを開始します。

```
aws codebuild start-build-batch \
    --project-name <project-name>
```

出力:

```
{
    "buildBatch": {
        "id": "<project-name>:<batch-ID>",
        "arn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:build-batch/<project-
name>:<batch-ID>",
        "startTime": "2020-10-21T16:54:24.740000+00:00",
        "currentPhase": "SUBMITTED",
        "buildBatchStatus": "IN_PROGRESS",
        "projectName": "<project-name>",
        "source": {
            "type": "GITHUB",
            "location": "<GitHub-repo-URL>",
            "gitCloneDepth": 1,
            "gitSubmodulesConfig": {
                "fetchSubmodules": false
            },
            "reportBuildStatus": false,
            "insecureSsl": false
        },
        "secondarySources": [],
        "secondarySourceVersions": [],
        "artifacts": {
            "location": ""
        },
        "secondaryArtifacts": [],
        "cache": {
            "type": "NO_CACHE"
        },
```

```
        "environment": {
            "type": "LINUX_CONTAINER",
            "image": "aws/codebuild/amazonlinux2-x86_64-standard:3.0",
            "computeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL",
            "environmentVariables": [],
            "privilegedMode": false,
            "imagePullCredentialsType": "CODEBUILD"
        },
        "logConfig": {
            "cloudWatchLogs": {
                "status": "ENABLED"
            },
            "s3Logs": {
                "status": "DISABLED",
                "encryptionDisabled": false
            }
        },
        "buildTimeoutInMinutes": 60,
        "queuedTimeoutInMinutes": 480,
        "complete": false,
        "initiator": "<username>",
        "encryptionKey": "arn:aws:kms:<region-ID>:<account-ID>:alias/aws/s3",
        "buildBatchNumber": 3,
        "buildBatchConfig": {
            "serviceRole": "arn:aws:iam::<account-ID>:role/service-role/<service-
role-name>",
            "restrictions": {
                "maximumBuildsAllowed": 100
            },
            "timeoutInMins": 480
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「Batch builds in AWS CodeBuild」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartBuildBatch」を参照してください。

### start-build

次のコード例は、start-build を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild ビルドプロジェクトのビルド実行を開始するには。

次の start-build の例では、指定した CodeBuild プロジェクトのビルドを開始します。ビルドは、タイムアウトするまでにビルドをキューに入れることができる分数に関するプロジェクト設定と、プロジェクトのアーティファクト設定の両方を上書きします。

```
aws codebuild start-build \
    --project-name "my-demo-project" \
    --queued-timeout-in-minutes-override 5 \
    --artifacts-override {"\"type\": \"S3\",\"location\": \"arn:aws:s3:::artifacts-
override\",\"overrideArtifactName\":true"}
```

出力:

```
{
    "build": {
        "serviceRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-codebuild-
service-role",
        "buildStatus": "IN_PROGRESS",
        "buildComplete": false,
        "projectName": "my-demo-project",
        "timeoutInMinutes": 60,
        "source": {
            "insecureSsl": false,
            "type": "S3",
            "location": "codebuild-us-west-2-123456789012-input-bucket/my-
source.zip"
        },
        "queuedTimeoutInMinutes": 5,
        "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:alias/aws/s3",
        "currentPhase": "QUEUED",
        "startTime": 1556905683.568,
        "environment": {
            "computeType": "BUILD_GENERAL1_MEDIUM",
            "environmentVariables": [],
            "type": "LINUX_CONTAINER",
            "privilegedMode": false,
            "image": "aws/codebuild/standard:1.0",
            "imagePullCredentialsType": "CODEBUILD"
        },
        "phases": [
```

```
            {
                "phaseStatus": "SUCCEEDED",
                "startTime": 1556905683.568,
                "phaseType": "SUBMITTED",
                "durationInSeconds": 0,
                "endTime": 1556905684.524
            },
            {
                "startTime": 1556905684.524,
                "phaseType": "QUEUED"
            }
        ],
        "logs": {
            "deepLink": "https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/home?region=us-
west-2#logEvent:group=null;stream=null"
        },
        "artifacts": {
            "encryptionDisabled": false,
            "location": "arn:aws:s3:::artifacts-override/my-demo-project",
            "overrideArtifactName": true
        },
        "cache": {
            "type": "NO_CACHE"
        },
        "id": "my-demo-project::12345678-a1b2-c3d4-e5f6-11111EXAMPLE",
        "initiator": "my-aws-account-name",
        "arn": "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:build/my-demo-
project::12345678-a1b2-c3d4-e5f6-11111EXAMPLE"
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「Run a Build (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartBuild」を参照してください。

### stop-build-batch

次のコード例は、stop-build-batch を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild で進行中のバッチビルドを停止するには。

次の stop-build-batch の例では、指定されたバッチビルドを停止します。

```
aws codebuild stop-build-batch \
    --id <project-name>:<batch-ID>
```

出力:

```
{
    "buildBatch": {
        "id": "<project-name>:<batch-ID>",
        "arn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:build-batch/<project-
name>:<batch-ID>",
        "startTime": "2020-10-21T16:54:24.740000+00:00",
        "endTime": "2020-10-21T16:56:05.152000+00:00",
        "currentPhase": "STOPPED",
        "buildBatchStatus": "STOPPED",
        "resolvedSourceVersion": "aef7744ed069c51098e15c360f4102cd2cd1ad64",
        "projectName": "<project-name>",
        "phases": [
            {
                "phaseType": "SUBMITTED",
                "phaseStatus": "SUCCEEDED",
                "startTime": "2020-10-21T16:54:24.740000+00:00",
                "endTime": "2020-10-21T16:54:25.039000+00:00",
                "durationInSeconds": 0
            },
            {
                "phaseType": "DOWNLOAD_BATCHSPEC",
                "phaseStatus": "SUCCEEDED",
                "startTime": "2020-10-21T16:54:25.039000+00:00",
                "endTime": "2020-10-21T16:54:56.583000+00:00",
                "durationInSeconds": 31
            },
            {
                "phaseType": "IN_PROGRESS",
                "phaseStatus": "STOPPED",
                "startTime": "2020-10-21T16:54:56.583000+00:00",
                "endTime": "2020-10-21T16:56:05.152000+00:00",
                "durationInSeconds": 68
```

```
            },
            {
                "phaseType": "STOPPED",
                "startTime": "2020-10-21T16:56:05.152000+00:00"
            }
        ],
        "source": {
            "type": "GITHUB",
            "location": "<GitHub-repo-URL>",
            "gitCloneDepth": 1,
            "gitSubmodulesConfig": {
                "fetchSubmodules": false
            },
            "reportBuildStatus": false,
            "insecureSsl": false
        },
        "secondarySources": [],
        "secondarySourceVersions": [],
        "artifacts": {
            "location": ""
        },
        "secondaryArtifacts": [],
        "cache": {
            "type": "NO_CACHE"
        },
        "environment": {
            "type": "LINUX_CONTAINER",
            "image": "aws/codebuild/amazonlinux2-x86_64-standard:3.0",
            "computeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL",
            "environmentVariables": [],
            "privilegedMode": false,
            "imagePullCredentialsType": "CODEBUILD"
        },
        "logConfig": {
            "cloudWatchLogs": {
                "status": "ENABLED"
            },
            "s3Logs": {
                "status": "DISABLED",
                "encryptionDisabled": false
            }
        },
        "buildTimeoutInMinutes": 60,
        "queuedTimeoutInMinutes": 480,
```

```
        "complete": true,
        "initiator": "Strohm",
        "encryptionKey": "arn:aws:kms:<region-ID>:<account-ID>:alias/aws/s3",
        "buildBatchNumber": 3,
        "buildBatchConfig": {
            "serviceRole": "arn:aws:iam::<account-ID>:role/service-role/<project-
name>",
            "restrictions": {
                "maximumBuildsAllowed": 100
            },
            "timeoutInMins": 480
        },
        "buildGroups": [
            {
                "identifier": "DOWNLOAD_SOURCE",
                "ignoreFailure": false,
                "currentBuildSummary": {
                    "arn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:build/
<project-name>:<build-ID>",
                    "requestedOn": "2020-10-21T16:54:25.468000+00:00",
                    "buildStatus": "SUCCEEDED",
                    "primaryArtifact": {
                        "type": "no_artifacts",
                        "identifier": "DOWNLOAD_SOURCE"
                    },
                    "secondaryArtifacts": []
                }
            },
            {
                "identifier": "linux_small",
                "dependsOn": [],
                "ignoreFailure": false,
                "currentBuildSummary": {
                    "arn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:build/
<project-name>:<build-ID>",
                    "requestedOn": "2020-10-21T16:54:56.833000+00:00",
                    "buildStatus": "IN_PROGRESS"
                }
            },
            {
                "identifier": "linux_medium",
                "dependsOn": [
                    "linux_small"
                ],
```

```
                "ignoreFailure": false,
                "currentBuildSummary": {
                    "arn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:build/
<project-name>:<build-ID>",
                    "requestedOn": "2020-10-21T16:54:56.211000+00:00",
                    "buildStatus": "PENDING"
                }
            },
            {
                "identifier": "linux_large",
                "dependsOn": [
                    "linux_medium"
                ],
                "ignoreFailure": false,
                "currentBuildSummary": {
                    "arn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:build/
<project-name>:<build-ID>",
                    "requestedOn": "2020-10-21T16:54:56.330000+00:00",
                    "buildStatus": "PENDING"
                }
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「Batch builds in AWS CodeBuild」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopBuildBatch」を参照してください。

### stop-build

次のコード例は、stop-build を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild ビルドプロジェクトのビルドを停止するには。

次の stop-build の例では、指定された CodeBuild ビルドを停止します。

```
aws codebuild stop-build --id my-demo-project:12345678-a1b2-c3d4-e5f6-11111EXAMPLE
```

出力:


```
{
    "build": {
        "startTime": 1556906956.318,
        "initiator": "my-aws-account-name",
        "projectName": "my-demo-project",
        "currentPhase": "COMPLETED",
        "cache": {
            "type": "NO_CACHE"
        },
        "source": {
            "insecureSsl": false,
            "location": "codebuild-us-west-2-123456789012-input-bucket/my-
source.zip",
            "type": "S3"
        },
        "id": "my-demo-project:1a2b3c4d-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
        "endTime": 1556906974.781,
        "phases": [
            {
                "durationInSeconds": 0,
                "phaseType": "SUBMITTED",
                "endTime": 1556906956.935,
                "phaseStatus": "SUCCEEDED",
                "startTime": 1556906956.318
            },
            {
                "durationInSeconds": 1,
                "phaseType": "QUEUED",
                "endTime": 1556906958.272,
                "phaseStatus": "SUCCEEDED",
                "startTime": 1556906956.935
            },
            {
                "phaseType": "PROVISIONING",
                "phaseStatus": "SUCCEEDED",
                "durationInSeconds": 14,
                "contexts": [
                    {
                        "message": "",
                        "statusCode": ""
                    }
                ],
```

```
                "endTime": 1556906972.847,
                "startTime": 1556906958.272
            },
            {
                "phaseType": "DOWNLOAD_SOURCE",
                "phaseStatus": "SUCCEEDED",
                "durationInSeconds": 0,
                "contexts": [
                        {
                        "message": "",
                        "statusCode": ""
                    }
                ],
                "endTime": 1556906973.552,
                "startTime": 1556906972.847
            },
            {
                "phaseType": "INSTALL",
                "phaseStatus": "SUCCEEDED",
                "durationInSeconds": 0,
                "contexts": [
                    {
                        "message": "",
                        "statusCode": ""
                    }
                ],
                "endTime": 1556906973.75,
                "startTime": 1556906973.552
            },
            {
                "phaseType": "PRE_BUILD",
                "phaseStatus": "SUCCEEDED",
                "durationInSeconds": 0,
                "contexts": [
                    {
                        "message": "",
                        "statusCode": ""
                    }
                ],
                "endTime": 1556906973.937,
                "startTime": 1556906973.75
            },
            {
                "durationInSeconds": 0,
```

```
                "phaseType": "BUILD",
                "endTime": 1556906974.781,
                "phaseStatus": "STOPPED",
                "startTime": 1556906973.937
            },
            {
                "phaseType": "COMPLETED",
                "startTime": 1556906974.781
            }
        ],
        "artifacts": {
            "location": "arn:aws:s3:::artifacts-override/my-demo-project",
            "encryptionDisabled": false,
            "overrideArtifactName": true
        },
        "buildComplete": true,
        "buildStatus": "STOPPED",
        "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:alias/aws/s3",
        "serviceRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-codebuild-
service-role",
        "queuedTimeoutInMinutes": 5,
        "timeoutInMinutes": 60,
        "environment": {
            "type": "LINUX_CONTAINER",
            "environmentVariables": [],
            "computeType": "BUILD_GENERAL1_MEDIUM",
            "privilegedMode": false,
            "image": "aws/codebuild/standard:1.0",
            "imagePullCredentialsType": "CODEBUILD"
        },
        "logs": {
            "streamName": "1a2b3c4d-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "deepLink": "https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/home?region=us-
west-2#logEvent:group=/aws/codebuild/my-demo-project;stream=1a2b3c4d-5678-90ab-
cdef-11111EXAMPLE",
            "groupName": "/aws/codebuild/my-demo-project"
        },
        "arn": "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:build/my-demo-
project:1a2b3c4d-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE"
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「Stop a Build (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopBuild」を参照してください。

### update-project

次のコード例は、update-project を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild でのビルドプロジェクトの設定を変更するには。

次の update-projectの例では、my-demo-project という名前の指定された CodeBuild ビルドプロジェクトの設定を変更します。

```
aws codebuild update-project --name "my-demo-project" \
    --description "This project is updated" \
    --source "{\"type\": \"S3\",\"location\": \"codebuild-us-west-2-123456789012-input-bucket/my-source-2.zip\"}" \
    --artifacts {"\"type\": \"S3\",\"location\": \"codebuild-us-west-2-123456789012-output-bucket-2\""} \
    --environment "{\"type\": \"LINUX_CONTAINER\",\"image\": \"aws/codebuild/standard:1.0\",\"computeType\": \"BUILD_GENERAL1_MEDIUM\"}" \
    --service-role "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-codebuild-service-role"
```

出力には、更新された設定が表示されます。

```
{
    "project": {
        "arn": "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:project/my-demo-project",
        "environment": {
            "privilegedMode": false,
            "environmentVariables": [],
            "type": "LINUX_CONTAINER",
            "image": "aws/codebuild/standard:1.0",
            "computeType": "BUILD_GENERAL1_MEDIUM",
            "imagePullCredentialsType": "CODEBUILD"
        },
        "queuedTimeoutInMinutes": 480,
```

```
        "description": "This project is updated",
        "artifacts": {
            "packaging": "NONE",
            "name": "my-demo-project",
            "type": "S3",
            "namespaceType": "NONE",
            "encryptionDisabled": false,
            "location": "codebuild-us-west-2-123456789012-output-bucket-2"
        },
        "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:alias/aws/s3",
        "badge": {
            "badgeEnabled": false
        },
        "serviceRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-codebuild-
service-role",
        "lastModified": 1556840545.967,
        "tags": [],
        "timeoutInMinutes": 60,
        "created": 1556839783.274,
        "name": "my-demo-project",
        "cache": {
            "type": "NO_CACHE"
        },
        "source": {
            "type": "S3",
            "insecureSsl": false,
            "location": "codebuild-us-west-2-123456789012-input-bucket/my-
source-2.zip"
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「Change a Build Project's Settings (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateProject」を参照してください。

### update-report-group

次のコード例は、update-report-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild でレポートグループを更新するには。

次の update-report-group の例では、レポートグループのエクスポートタイプを「NO_EXPORT」に変更します。

```
aws codebuild update-report-group \
    --arn arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report-group/cli-created-report-group \
    --export-config="exportConfigType=NO_EXPORT"
```

出力:

```
{
    "reportGroup": {
        "arn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report-group/cli-created-report-group",
        "name": "cli-created-report-group",
        "type": "TEST",
        "exportConfig": {
            "exportConfigType": "NO_EXPORT"
        },
        "created": 1602020686.009,
        "lastModified": 1602021033.454,
        "tags": []
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「Working with report groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateReportGroup」を参照してください。

### update-webhook

次のコード例は、update-webhook を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeBuild プロジェクトのウェブフックを更新するには

次の update-webhook の例では、2 つのフィルタグループを使用して、指定された CodeBuild プロジェクトのウェブフックを更新します。--rotate-secret パラメータは、コード変更によってビルドがトリガーされるたびに GitHub がプロジェクトのシークレットキーをローテーションするように指定します。最初のフィルタグループでは、正規表現 ^refs/heads/master$ と一致する Git 参照名および ^refs/heads/myBranch$ と一致するヘッド参照を持つブランチに対してプルリクエストを作成、更新、または再開することを指定します。2 番目のフィルタグループでは、正規表現 ^refs/heads/myBranch$ と一致しない Git 参照名を持つブランチでプッシュリクエストを指定します。

```
aws codebuild update-webhook \
    --project-name Project2 \
    --rotate-secret \
    --filter-groups "[[{\"type\":\"EVENT\",\"pattern\":\"PULL_REQUEST_CREATED,
 PULL_REQUEST_UPDATED, PULL_REQUEST_REOPENED\"},{\"type\":\"HEAD_REF\",\"pattern
\":\"^refs/heads/myBranch$\",\"excludeMatchedPattern\":true},{\"type\":\"BASE_REF
\",\"pattern\":\"^refs/heads/master$\",\"excludeMatchedPattern\":true}],[{\"type\":
\"EVENT\",\"pattern\":\"PUSH\"},{\"type\":\"HEAD_REF\",\"pattern\":\"^refs/heads/
myBranch$\",\"excludeMatchedPattern\":true}]]"
```

出力:

```
{
    "webhook": {
        "filterGroups": [
            [
                {
                    "pattern": "PULL_REQUEST_CREATED, PULL_REQUEST_UPDATED,
 PULL_REQUEST_REOPENED",
                    "type": "EVENT"
                },
                {
                    "excludeMatchedPattern": true,
                    "pattern": "refs/heads/myBranch$",
                    "type": "HEAD_REF"
                },
                {
                    "excludeMatchedPattern": true,
                    "pattern": "refs/heads/master$",
                    "type": "BASE_REF"
                }
            ],
            [
```

```
                {
                    "pattern": "PUSH",
                    "type": "EVENT"
                },
                {
                    "excludeMatchedPattern": true,
                    "pattern": "refs/heads/myBranch$",
                    "type": "HEAD_REF"
                }
            ]
        ],
        "lastModifiedSecret": 1556312220.133
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「Change a Build Project's Settings (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateWebhook」を参照してください。

## AWS CLI を使用した CodeCommit の例

次のコード例は、CodeCommit で AWS Command Line Interfaceを使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### associate-approval-rule-template-with-repository

次のコード例は、associate-approval-rule-template-with-repository を使用する方法を示しています。

AWS CLI

承認ルールテンプレートをリポジトリに関連付けるには

次の associate-approval-rule-template-with-repository の例では、指定された承認ルールテンプレートを MyDemoRepo という名前のリポジトリに関連付けます。

```
aws codecommit associate-approval-rule-template-with-repository \
    --repository-name MyDemoRepo  \
    --approval-rule-template-name 2-approver-rule-for-main
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Associate an Approval Rule Template with a Repository」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateApprovalRuleTemplateWithRepository」を参照してください。

### batch-associate-approval-rule-template-with-repositories

次のコード例は、batch-associate-approval-rule-template-with-repositories を使用する方法を示しています。

AWS CLI

1 回のオペレーションで複数のリポジトリに承認ルールテンプレートを関連付けるには

次の batch-associate-approval-rule-template-with-repositories の例では、指定された承認ルールテンプレートを MyDemoRepo および MyOtherDemoRepo という名前のリポジトリに関連付けます。

注意: 承認ルールテンプレートは、それらが作成される AWS リージョンに固有です。それらは、その AWS リージョンのリポジトリにのみ関連付けることができます。

```
aws codecommit batch-associate-approval-rule-template-with-repositories \
    --repository-names MyDemoRepo, MyOtherDemoRepo  \
    --approval-rule-template-name 2-approver-rule-for-main
```

出力:

```
{
    "associatedRepositoryNames": [
        "MyDemoRepo",
        "MyOtherDemoRepo"
    ],
    "errors": []
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Associate an Approval Rule Template with a Repository」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchAssociateApprovalRuleTemplateWithRepositories」を参照してください。

### batch-describe-merge-conflicts

次のコード例は、batch-describe-merge-conflicts を使用する方法を示しています。

AWS CLI

2 つのコミット識別子間のマージにおいて、すべてのファイルまたはファイルのサブセットにあるマージ競合についての情報を取得するには

次の batch-describe-merge-conflicts の例では、feature-randomizationfeature という名前の送信元ブランチと main という名前の送信先ブランチを MyDemoRepo という名前のリポジトリで THREE_WAY_MERGE 戦略を使用してマージするときのマージ競合を判断します。

```
aws codecommit batch-describe-merge-conflicts \
    --source-commit-specifier feature-randomizationfeature \
    --destination-commit-specifier main \
    --merge-option THREE_WAY_MERGE \
    --repository-name MyDemoRepo
```

出力:

```
{
    "conflicts": [
        {
            "conflictMetadata": {
                "filePath": "readme.md",
                "fileSizes": {
                    "source": 139,
                    "destination": 230,
                    "base": 85
                },
                "fileModes": {
                    "source": "NORMAL",
                    "destination": "NORMAL",
                    "base": "NORMAL"
                },
                "objectTypes": {
                    "source": "FILE",
                    "destination": "FILE",
                    "base": "FILE"
                },
                "numberOfConflicts": 1,
                "isBinaryFile": {
                    "source": false,
                    "destination": false,
                    "base": false
                },
                "contentConflict": true,
                "fileModeConflict": false,
                "objectTypeConflict": false,
                "mergeOperations": {
                    "source": "M",
                    "destination": "M"
                }
            },
            "mergeHunks": [
                {
                    "isConflict": true,
                    "source": {
                        "startLine": 0,
                        "endLine": 3,
                        "hunkContent": "VGhpcyBpEXAMPLE=="
                    },
                    "destination": {
```

```
                        "startLine": 0,
                        "endLine": 1,
                        "hunkContent": "VXNlIHRoEXAMPLE="
                    }
                }
            ]
        }
    ],
    "errors": [],
    "destinationCommitId": "86958e0aEXAMPLE",
    "sourceCommitId": "6ccd57fdEXAMPLE",
    "baseCommitId": "767b6958EXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Resolve Conflicts in a Pull Request」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchDescribeMergeConflicts」を参照してください。

### batch-disassociate-approval-rule-template-from-repositories

次のコード例は、batch-disassociate-approval-rule-template-from-repositories を使用する方法を示しています。

AWS CLI

1 回のオペレーションで複数のリポジトリから承認ルールテンプレートの関連付けを解除するには

次の batch-disassociate-approval-rule-template-from-repositories の例では、指定された承認ルールテンプレートと MyDemoRepo および MyOtherDemoRepo という名前のリポジトリとの関連付けを解除します。

```
aws codecommit batch-disassociate-approval-rule-template-from-repositories \
    --repository-names MyDemoRepo, MyOtherDemoRepo  \
    --approval-rule-template-name 1-approval-rule-for-all pull requests
```

出力:

```
{
    "disassociatedRepositoryNames": [
```

```
        "MyDemoRepo",
        "MyOtherDemoRepo"
    ],
    "errors": []
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Disassociate an Approval Rule Template」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchDisassociateApprovalRuleTemplateFromRepositories」を参照してください。

### batch-get-commits

次のコード例は、batch-get-commits を使用する方法を示しています。

AWS CLI

複数のコミットに関する情報を表示するには

次の batch-get-commits の例では、指定されたコミットの詳細情報を表示します。

```
aws codecommit batch-get-commits  \
    --repository-name MyDemoRepo  \
    --commit-ids 317f8570EXAMPLE 4c925148EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "commits": [
      {
        "additionalData": "",
        "committer": {
            "date": "1508280564 -0800",
            "name": "Mary Major",
            "email": "mary_major@example.com"
        },
        "author": {
            "date": "1508280564 -0800",
            "name": "Mary Major",
            "email": "mary_major@example.com"
        },
```

```
        "commitId": "317f8570EXAMPLE",
        "treeId": "1f330709EXAMPLE",
        "parents": [
            "6e147360EXAMPLE"
        ],
        "message": "Change variable name and add new response element"
    },
    {
        "additionalData": "",
        "committer": {
            "date": "1508280542 -0800",
            "name": "Li Juan",
            "email": "li_juan@example.com"
        },
        "author": {
            "date": "1508280542 -0800",
            "name": "Li Juan",
            "email": "li_juan@example.com"
        },
        "commitId": "4c925148EXAMPLE",
        "treeId": "1f330709EXAMPLE",
        "parents": [
            "317f8570EXAMPLE"
        ],
        "message": "Added new class"
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「View Commit Details」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchGetCommits」を参照してください。

### batch-get-repositories

次のコード例は、batch-get-repositories を使用する方法を示しています。

AWS CLI

複数のリポジトリの詳細情報を表示するには

この例では、複数の AWS CodeCommit リポジトリの詳細情報を示しています。

```
aws codecommit batch-get-repositories \
    --repository-names MyDemoRepo MyOtherDemoRepo
```

出力:

```
{
    "repositoriesNotFound": [],
    "repositories": [
         {
            "creationDate": 1429203623.625,
            "defaultBranch": "main",
            "repositoryName": "MyDemoRepo",
            "cloneUrlSsh": "ssh://git-codecommit.us-east-2.amazonaws.com/v1/repos/
MyDemoRepo",
            "lastModifiedDate": 1430783812.0869999,
            "repositoryDescription": "My demonstration repository",
            "cloneUrlHttp": "https://codecommit.us-east-2.amazonaws.com/v1/repos/
MyDemoRepo",
            "repositoryId": "f7579e13-b83e-4027-aaef-650c0EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:codecommit:us-east-2:111111111111:MyDemoRepo"
            "accountId": "111111111111"
        },
        {
            "creationDate": 1429203623.627,
            "defaultBranch": "main",
            "repositoryName": "MyOtherDemoRepo",
            "cloneUrlSsh": "ssh://git-codecommit.us-east-2.amazonaws.com/v1/repos/
MyOtherDemoRepo",
            "lastModifiedDate": 1430783812.0889999,
            "repositoryDescription": "My other demonstration repository",
            "cloneUrlHttp": "https://codecommit.us-east-2.amazonaws.com/v1/repos/
MyOtherDemoRepo",
            "repositoryId": "cfc29ac4-b0cb-44dc-9990-f6f51EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:codecommit:us-east-2:111111111111:MyOtherDemoRepo"
            "accountId": "111111111111"
        }
    ],
    "repositoriesNotFound": []
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchGetRepositories」を参照してください。

### create-approval-rule-template

次のコード例は、create-approval-rule-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

承認ルールテンプレートを作成するには

次の create-approval-rule-template の例では、2-approver-rule-for-main ``. The template requires two users who assume the role of ``CodeCommitReview という名前の承認ルールテンプレートを作成し、main ブランチにマージする前にプルリクエストを承認します。

```
aws codecommit create-approval-rule-template \
    --approval-rule-template-name 2-approver-rule-for-main \
    --approval-rule-template-description  "Requires two developers from the team to
 approve the pull request if the destination branch is main" \
    --approval-rule-template-content "{\"Version\": \"2018-11-08\",
\"DestinationReferences\": [\"refs/heads/main\"],\"Statements\": [{\"Type
\": \"Approvers\",\"NumberOfApprovalsNeeded\": 2,\"ApprovalPoolMembers\":
 [\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/CodeCommitReview/*\"]}]}"
```

出力:

```
{
    "approvalRuleTemplate": {
        "approvalRuleTemplateName": "2-approver-rule-for-main",
        "creationDate": 1571356106.936,
        "approvalRuleTemplateId": "dd8b17fe-EXAMPLE",
        "approvalRuleTemplateContent": "{\"Version\": \"2018-11-08\",
\"DestinationReferences\": [\"refs/heads/main\"],\"Statements\": [{\"Type
\": \"Approvers\",\"NumberOfApprovalsNeeded\": 2,\"ApprovalPoolMembers\":
 [\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/CodeCommitReview/*\"]}]}",
        "lastModifiedUser": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major",
        "approvalRuleTemplateDescription": "Requires two developers from the team to
 approve the pull request if the destination branch is main",
        "lastModifiedDate": 1571356106.936,
        "ruleContentSha256": "4711b576EXAMPLE"
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Create an Approval Rule Template」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateApprovalRuleTemplate」を参照してください。

### create-branch

次のコード例は、create-branch を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ブランチを作成するには

この例では、AWS CodeCommit リポジトリにブランチを作成しています。このコマンドは、エラーがある場合にのみ出力を生成します。

コマンド:

```
aws codecommit create-branch --repository-name MyDemoRepo --branch-name MyNewBranch
 --commit-id 317f8570EXAMPLE
```

出力:

```
None.
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateBranch」を参照してください。

### create-commit

次のコード例は、create-commit を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コミットを作成するには

次の create-commit の例では、main ブランチの MyDemoRepo という名前のリポジトリに readme.md ファイルを追加する、リポジトリの初期コミットを作成する方法を示します。

```
aws codecommit create-commit \
```

```
    --repository-name MyDemoRepo \
    --branch-name main \
    --put-files "filePath=readme.md,fileContent='Welcome to our team repository.'"
```

出力:

```
{
    "filesAdded": [
        {
            "blobId": "5e1c309d-EXAMPLE",
            "absolutePath": "readme.md",
            "fileMode": "NORMAL"
        }
    ],
    "commitId": "4df8b524-EXAMPLE",
    "treeId": "55b57003-EXAMPLE",
    "filesDeleted": [],
    "filesUpdated": []
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Create a Commit in AWS CodeCommit」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateCommit」を参照してください。

### create-pull-request-approval-rule

次のコード例は、create-pull-request-approval-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プルリクエストの承認ルールを作成するには

次の create-pull-request-approval-rule の例では、指定されたプルリクエストに Require two approved approvers という名前の承認ルールを作成します。このルールは、承認プールから 2 つの承認が必要であることを指定しています。プールには、123456789012 AWS アカウントで CodeCommitReview のロールを引き受けて CodeCommit にアクセスするすべてのユーザーが含まれます。また、同じ AWS アカウントの Nikhil_Jayashankar という名前の IAM ユーザーまたはフェデレーションユーザーも含まれます。

```
aws codecommit create-pull-request-approval-rule  \
```

```
    --approval-rule-name "Require two approved approvers"  \
    --approval-rule-content "{\"Version\": \"2018-11-08\",\"Statements\":
 [{\"Type\": \"Approvers\",\"NumberOfApprovalsNeeded\": 2,\"ApprovalPoolMembers
\": [\"CodeCommitApprovers:123456789012:Nikhil_Jayashankar\",
 \"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/CodeCommitReview/*\"]}]}"
```

出力:

```
{
    "approvalRule": {
        "approvalRuleName": "Require two approved approvers",
        "lastModifiedDate": 1570752871.932,
        "ruleContentSha256": "7c44e6ebEXAMPLE",
        "creationDate": 1570752871.932,
        "approvalRuleId": "aac33506-EXAMPLE",
        "approvalRuleContent": "{\"Version\": \"2018-11-08\",\"Statements\":
 [{\"Type\": \"Approvers\",\"NumberOfApprovalsNeeded\": 2,\"ApprovalPoolMembers
\": [\"CodeCommitApprovers:123456789012:Nikhil_Jayashankar\",
 \"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/CodeCommitReview/*\"]}]}",
        "lastModifiedUser": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major"
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Create an Approval Rule」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreatePullRequestApprovalRule」を参照してください。

### create-pull-request

次のコード例は、create-pull-request を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プルリクエストを作成するには

次の create-pull-request の例では、「火曜日までにこれらの変更を確認してください」という説明の付いた「Pronunciation difficulty analyzer」という名前のプルリクエストを作成します。このリクエストは「jane-branch」送信元ブランチを対象とし、「MyDemoRepo」という名前の AWS CodeCommit リポジトリのデフォルトブランチ「main」にマージされます。

```
aws codecommit create-pull-request \
    --title "My Pull Request" \
    --description "Please review these changes by Tuesday" \
    --client-request-token 123Example \
    --targets repositoryName=MyDemoRepo,sourceReference=MyNewBranch
```

出力:

```
{
    "pullRequest": {
        "approvalRules": [
            {
                "approvalRuleContent": "{\"Version\": \"2018-11-08\",
\"DestinationReferences\": [\"refs/heads/main\"],\"Statements\": [{\"Type
\": \"Approvers\",\"NumberOfApprovalsNeeded\": 2,\"ApprovalPoolMembers\":
 [\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/CodeCommitReview/*\"]}]}",
                "approvalRuleId": "dd8b17fe-EXAMPLE",
                "approvalRuleName": "2-approver-rule-for-main",
                "creationDate": 1571356106.936,
                "lastModifiedDate": 571356106.936,
                "lastModifiedUser": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major",
                "originApprovalRuleTemplate": {
                    "approvalRuleTemplateId": "dd3d22fe-EXAMPLE",
                    "approvalRuleTemplateName": "2-approver-rule-for-main"
                },
                "ruleContentSha256": "4711b576EXAMPLE"
            }
        ],
        "authorArn": "arn:aws:iam::111111111111:user/Jane_Doe",
        "description": "Please review these changes by Tuesday",
        "title": "Pronunciation difficulty analyzer",
        "pullRequestTargets": [
            {
                "destinationCommit": "5d036259EXAMPLE",
                "destinationReference": "refs/heads/main",
                "repositoryName": "MyDemoRepo",
                "sourceCommit": "317f8570EXAMPLE",
                "sourceReference": "refs/heads/jane-branch",
                "mergeMetadata": {
                    "isMerged": false
                }
            }
        ],
```

```
        "lastActivityDate": 1508962823.285,
        "pullRequestId": "42",
        "clientRequestToken": "123Example",
        "pullRequestStatus": "OPEN",
        "creationDate": 1508962823.285
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreatePullRequest」を参照してください。

### create-repository

次のコード例は、create-repository を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリを作成するには ()

この例ではリポジトリを作成し、ユーザーの AWS アカウントと関連付けています。

コマンド:

```
aws codecommit create-repository --repository-name MyDemoRepo --repository-
description "My demonstration repository"
```

出力:

```
{
    "repositoryMetadata": {
        "repositoryName": "MyDemoRepo",
                "cloneUrlSsh": "ssh://git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/
repos/MyDemoRepo",
                "lastModifiedDate": 1444766838.027,
        "repositoryDescription": "My demonstration repository",
                "cloneUrlHttp": "https://git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/
repos/MyDemoRepo",
        "repositoryId": "f7579e13-b83e-4027-aaef-650c0EXAMPLE",
                "Arn": "arn:aws:codecommit:us-
east-1:111111111111EXAMPLE:MyDemoRepo",
        "accountId": "111111111111"
```

```
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateRepository」を参照してください。

### create-unreferenced-merge-commit

次のコード例は、create-unreferenced-merge-commit を使用する方法を示しています。

AWS CLI

2 つのコミット指定子をマージした結果を表す非参照コミットを作成するには

次の create-unreferenced-merge-commit の例では、MyDemoRepo という名前のリポジトリで THREE_WAY_MERGE 戦略を使用して、bugfix-1234 という名前の送信元ブランチと main という名前の送信先ブランチ間のマージ結果を表すコミットを作成します。

```
aws codecommit create-unreferenced-merge-commit \
    --source-commit-specifier bugfix-1234 \
    --destination-commit-specifier main \
    --merge-option THREE_WAY_MERGE \
    --repository-name MyDemoRepo \
    --name "Maria Garcia" \
    --email "maria_garcia@example.com" \
    --commit-message "Testing the results of this merge."
```

出力:

```
{
    "commitId": "4f178133EXAMPLE",
    "treeId": "389765daEXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Resolve Conflicts in a Pull Request」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateUnreferencedMergeCommit」を参照してください。

### credential-helper

次のコード例は、credential-helper を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeCommit を使用して AWS CLI に含まれる認証情報ヘルパーを設定するには

credential-helper ユーティリティは、AWS CLI から直接呼び出されるように設計されていません。代わりに、ローカルコンピュータをセットアップするための git config コマンドでパラメータとして使用することを目的としています。Git が CodeCommit リポジトリとの通信で AWS に対する認証を必要とする場合は、HTTPS と暗号化された署名済みバージョンの IAM ユーザー認証情報または Amazon EC2 インスタンスロールを Git で使用できます。

```
git config --global credential.helper '!aws codecommit credential-helper $@'
git config --global credential.UseHttpPath true
```

出力:

```
[credential]
    helper = !aws codecommit credential-helper $@
    UseHttpPath = true
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Setting up for AWS CodeCommit Using Other Methods」を参照してください。内容を注意深く読み、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「For HTTPS Connections on Linux, macOS, or Unix」または「For HTTPS Connections on Windows」のいずれかのトピックに記載されている手順に従います。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CredentialHelper」を参照してください。

### delete-approval-rule-template

次のコード例は、delete-approval-rule-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

承認ルールテンプレートを削除するには

次の delete-approval-rule-template の例では、指定された承認ルールテンプレートを削除します。

```
aws codecommit delete-approval-rule-template  \
    --approval-rule-template-name 1-approver-for-all-pull-requests
```

出力:

```
{
    "approvalRuleTemplateId": "41de97b7-EXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Delete an Approval Rule Template」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteApprovalRuleTemplate」を参照してください。

### delete-branch

次のコード例は、delete-branch を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ブランチを削除するには

この例では、AWS CodeCommit リポジトリでブランチを削除する方法を示しています。

コマンド:

```
aws codecommit delete-branch --repository-name MyDemoRepo --branch-name MyNewBranch
```

出力:

```
{
  "branch": {
      "commitId": "317f8570EXAMPLE",
      "branchName": "MyNewBranch"
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteBranch」を参照してください。

### delete-comment-content

次のコード例は、delete-comment-content を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コメントの内容を削除するには

コメントを自分で作成した場合のみコメントのコンテンツを削除できます。この例では、システム生成 ID が ff30b348EXAMPLEb9aa670f のコメントの内容を削除する方法を示しています。

```
aws codecommit delete-comment-content \
    --comment-id ff30b348EXAMPLEb9aa670f
```

出力:

```
{
    "comment": {
        "creationDate": 1508369768.142,
        "deleted": true,
        "lastModifiedDate": 1508369842.278,
        "clientRequestToken": "123Example",
        "commentId": "ff30b348EXAMPLEb9aa670f",
        "authorArn": "arn:aws:iam::111111111111:user/Li_Juan",
        "callerReactions": [],
        "reactionCounts":
        {
            "CLAP" : 1
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteCommentContent」を参照してください。

### delete-file

次のコード例は、delete-file を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ファイルを削除するには

次の delete-file の例は、MyDemoRepo という名前のリポジトリで、最新のコミット ID が c5709475EXAMPLE のブランチ main から README.md という名前のファイルを削除する方法を示します。

```
aws codecommit delete-file \
    --repository-name MyDemoRepo \
    --branch-name main \
    --file-path README.md \
    --parent-commit-id c5709475EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "blobId":"559b44fEXAMPLE",
    "commitId":"353cf655EXAMPLE",
    "filePath":"README.md",
    "treeId":"6bc824cEXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit API リファレンス」ガイドの「Edit or Delete a File in AWS CodeCommit」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteFile」を参照してください。

### delete-pull-request-approval-rule

次のコード例は、delete-pull-request-approval-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プルリクエストの承認ルールを削除するには

次の delete-pull-request-approval-rule の例では、指定されたプルリクエストの My Approval Rule という名前の承認ルールを削除しています。

```
aws codecommit delete-pull-request-approval-rule  \
    --approval-rule-name "My Approval Rule"  \
    --pull-request-id 15
```

出力:

```
{
    "approvalRuleId": "077d8e8a8-EXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Edit or Delete an Approval Rule」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePullRequestApprovalRule」を参照してください。

### delete-repository

次のコード例は、delete-repository を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリを削除するには ()

この例では、AWS CodeCommit リポジトリを削除する方法を示しています。

コマンド:

```
aws codecommit delete-repository --repository-name MyDemoRepo
```

出力:

```
{
  "repositoryId": "f7579e13-b83e-4027-aaef-650c0EXAMPLE"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteRepository」を参照してください。

### describe-merge-conflicts

次のコード例は、describe-merge-conflicts を使用する方法を示しています。

AWS CLI

マージの競合に関する詳細情報を取得するには

次の describe-merge-conflicts の例では、THREE_WAY_MERGE 戦略を使用して、指定された送信元ブランチと送信先ブランチで readme.md という名前のファイルのマージの競合を判別します。

```
aws codecommit describe-merge-conflicts \
    --source-commit-specifier feature-randomizationfeature \
    --destination-commit-specifier main \
    --merge-option THREE_WAY_MERGE \
    --file-path readme.md \
    --repository-name MyDemoRepo
```

出力:

```
{
    "conflictMetadata": {
        "filePath": "readme.md",
        "fileSizes": {
            "source": 139,
            "destination": 230,
            "base": 85
        },
        "fileModes": {
            "source": "NORMAL",
            "destination": "NORMAL",
            "base": "NORMAL"
        },
        "objectTypes": {
            "source": "FILE",
            "destination": "FILE",
            "base": "FILE"
        },
        "numberOfConflicts": 1,
        "isBinaryFile": {
            "source": false,
            "destination": false,
            "base": false
        },
        "contentConflict": true,
        "fileModeConflict": false,
        "objectTypeConflict": false,
        "mergeOperations": {
            "source": "M",
            "destination": "M"
```

```
        }
    },
    "mergeHunks": [
        {
            "isConflict": true,
            "source": {
                "startLine": 0,
                "endLine": 3,
                "hunkContent": "VGhpcyBpEXAMPLE="
            },
            "destination": {
                "startLine": 0,
                "endLine": 1,
                "hunkContent": "VXNlIHRoEXAMPLE="
            }
        }
    ],
    "destinationCommitId": "86958e0aEXAMPLE",
    "sourceCommitId": "6ccd57fdEXAMPLE",
    "baseCommitId": "767b69580EXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Resolve Conflicts in a Pull Request」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeMergeConflicts」を参照してください。

### `describe-pull-request-events`

次のコード例は、`describe-pull-request-events` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プルリクエストのイベントを表示するには

次の `describe-pull-request-events` の例では、ID が「8」のプルリクエストのイベントを取得しています。

```
aws codecommit describe-pull-request-events --pull-request-id 8
```

出力:

```
{
    "pullRequestEvents": [
        {
            "pullRequestId": "8",
            "pullRequestEventType": "PULL_REQUEST_CREATED",
            "eventDate": 1510341779.53,
            "actor": "arn:aws:iam::111111111111:user/Zhang_Wei"
        },
        {
            "pullRequestStatusChangedEventMetadata": {
                "pullRequestStatus": "CLOSED"
            },
            "pullRequestId": "8",
            "pullRequestEventType": "PULL_REQUEST_STATUS_CHANGED",
            "eventDate": 1510341930.72,
            "actor": "arn:aws:iam::111111111111:user/Jane_Doe"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribePullRequestEvents」を参照してください。

### disassociate-approval-rule-template-from-repository

次のコード例は、disassociate-approval-rule-template-from-repository を使用する方法を示しています。

AWS CLI

承認ルールテンプレートをリポジトリから関連付け解除するには

次の disassociate-approval-rule-template-from-repository の例では、指定された承認ルールテンプレートを MyDemoRepo という名前のリポジトリから関連付け解除しています。

```
aws codecommit disassociate-approval-rule-template-from-repository \
    --repository-name MyDemoRepo  \
    --approval-rule-template-name 1-approver-rule-for-all-pull-requests
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Disassociate an Approval Rule Template」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateApprovalRuleTemplateFromRepository」を参照してください。

### evaluate-pull-request-approval-rules

次のコード例は、evaluate-pull-request-approval-rules を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プルリクエストの承認ルールがすべて満たされているかどうかを評価するには

次の evaluate-pull-request-approval-rules の例では、指定されたプルリクエストの承認ルールの状態を評価しています。この例では、プルリクエストの承認ルールが満たされていないため、コマンドの出力には approved の値として false が表示されます。

```
aws codecommit evaluate-pull-request-approval-rules \
    --pull-request-id 27  \
    --revision-id 9f29d167EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "evaluation": {
        "approved": false,
        "approvalRulesNotSatisfied": [
            "Require two approved approvers"
        ],
        "overridden": false,
        "approvalRulesSatisfied": []
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Merge a Pull Request」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EvaluatePullRequestApprovalRules」を参照してください。

### get-approval-rule-template

次のコード例は、get-approval-rule-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

承認ルールテンプレートの内容を取得するには

次の get-approval-rule-template の例では、1-approver-rule-for-all-pull-requests という名前の承認ルールテンプレートの内容を取得しています。

```
aws codecommit get-approval-rule-template \
    --approval-rule-template-name 1-approver-rule-for-all-pull-requests
```

出力:

```
{
    "approvalRuleTemplate": {
        "approvalRuleTemplateContent": "{\"Version\": \"2018-11-08\",\"Statements\":
 [{\"Type\": \"Approvers\",\"NumberOfApprovalsNeeded\": 1,\"ApprovalPoolMembers\":
 [\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/CodeCommitReview/*\"]}]}",
        "ruleContentSha256": "621181bbEXAMPLE",
        "lastModifiedDate": 1571356106.936,
        "creationDate": 1571356106.936,
        "approvalRuleTemplateName": "1-approver-rule-for-all-pull-requests",
        "lastModifiedUser": "arn:aws:iam::123456789012:user/Li_Juan",
        "approvalRuleTemplateId": "a29abb15-EXAMPLE",
        "approvalRuleTemplateDescription": "All pull requests must be approved by
 one developer on the team."
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Manage Approval Rule Templates」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetApprovalRuleTemplate」を参照してください。

### get-blob

次のコード例は、get-blob を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Git blob オブジェクトに関する情報を表示するには

次の get-blob の例では、「MyDemoRepo」という名前の AWS CodeCommit リポジトリで、ID が「2eb4af3bEXAMPLE」の Git blob に関する情報を取得しています。

```
aws codecommit get-blob  --repository-name MyDemoRepo  --blob-id 2eb4af3bEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "content": "QSBCaW5hcnkgTGFyToEXAMPLE="
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetBlob」を参照してください。

### get-branch

次のコード例は、get-branch を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ブランチに関する情報を取得するには

この例では、AWS CodeCommit リポジトリ内のブランチに関する情報を取得しています。

コマンド:

```
aws codecommit get-branch --repository-name MyDemoRepo --branch-name MyNewBranch
```

出力:

```
{
  "BranchInfo": {
        "commitID": "317f8570EXAMPLE",
                "branchName": "MyNewBranch"
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetBranch」を参照してください。

### get-comment-reactions

次のコード例は、get-comment-reactions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コメントへの絵文字リアクションを表示するには

次の get-comment-reactions の例では、ID が abcd1234EXAMPLEb5678efgh のコメントに対するすべての絵文字リアクションを一覧表示しています。シェルのフォントが絵文字バージョン 1.0 の表示をサポートしている場合、emoji の出力に絵文字が表示されます。

```
aws codecommit get-comment-reactions \
    --comment-id abcd1234EXAMPLEb5678efgh
```

出力:

```
{
    "reactionsForComment": {
        [
           {
               "reaction": {
                    "emoji:"??",
                    "shortCode": "thumbsup",
                    "unicode": "U+1F44D"
                },
                "users": [
                    "arn:aws:iam::123456789012:user/Li_Juan",
                    "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major",
                    "arn:aws:iam::123456789012:user/Jorge_Souza"
                ]
            },
            {
                "reaction": {
                    "emoji": "??",
                    "shortCode": "thumbsdown",
                    "unicode": "U+1F44E"
                },
                "users": [
```

```
                    "arn:aws:iam::123456789012:user/Nikhil_Jayashankar"
                ]
            },
            {
                "reaction": {
                    "emoji": "??",
                    "shortCode": "confused",
                    "unicode": "U+1F615"
                },
                "users": [
                    "arn:aws:iam::123456789012:user/Saanvi_Sarkar"
                ]
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Comment on a commit in AWS CodeCommit」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetCommentReactions」を参照してください。

### `get-comment`

次のコード例は、`get-comment` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コメントの詳細を表示するには

この例では、システム生成コメント ID が `ff30b348EXAMPLEb9aa670f` のコメントの詳細を表示する方法を示しています。

```
aws codecommit get-comment \
    --comment-id ff30b348EXAMPLEb9aa670f
```

出力:

```
{
    "comment": {
        "authorArn": "arn:aws:iam::111111111111:user/Li_Juan",
        "clientRequestToken": "123Example",
```

```
        "commentId": "ff30b348EXAMPLEb9aa670f",
        "content": "Whoops - I meant to add this comment to the line, but I don't
 see how to delete it.",
        "creationDate": 1508369768.142,
        "deleted": false,
        "commentId": "",
        "lastModifiedDate": 1508369842.278,
        "callerReactions": [],
        "reactionCounts":
        {
            "SMILE" : 6,
            "THUMBSUP" : 1
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetComment」を参照してください。

### get-comments-for-compared-commit

次のコード例は、get-comments-for-compared-commit を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コミットについてのコメントを表示するには

この例では、MyDemoRepo という名前のリポジトリで 2 つのコミット間の比較に対して作成されたコメントを表示する方法を示しています。

```
aws codecommit get-comments-for-compared-commit \
    --repository-name MyDemoRepo \
    --before-commit-ID 6e147360EXAMPLE \
    --after-commit-id 317f8570EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "commentsForComparedCommitData": [
        {
            "afterBlobId": "1f330709EXAMPLE",
            "afterCommitId": "317f8570EXAMPLE",
```

```
            "beforeBlobId": "80906a4cEXAMPLE",
            "beforeCommitId": "6e147360EXAMPLE",
            "comments": [
                {
                    "authorArn": "arn:aws:iam::111111111111:user/Li_Juan",
                    "clientRequestToken": "123Example",
                    "commentId": "ff30b348EXAMPLEb9aa670f",
                    "content": "Whoops - I meant to add this comment to the line,
not the file, but I don't see how to delete it.",
                    "creationDate": 1508369768.142,
                    "deleted": false,
                    "CommentId": "123abc-EXAMPLE",
                    "lastModifiedDate": 1508369842.278,
                    "callerReactions": [],
                    "reactionCounts":
                    {
                        "SMILE" : 6,
                        "THUMBSUP" : 1
                    }
                },
                {
                    "authorArn": "arn:aws:iam::111111111111:user/Li_Juan",
                    "clientRequestToken": "123Example",
                    "commentId": "553b509bEXAMPLE56198325",
                    "content": "Can you add a test case for this?",
                    "creationDate": 1508369612.240,
                    "deleted": false,
                    "commentId": "456def-EXAMPLE",
                    "lastModifiedDate": 1508369612.240,
                    "callerReactions": [],
                    "reactionCounts":
                    {
                        "THUMBSUP" : 2
                    }
                }
            ],
            "location": {
                "filePath": "cl_sample.js",
                "filePosition": 1232,
                "relativeFileVersion": "after"
            },
            "repositoryName": "MyDemoRepo"
        }
    ],
```

```
    "nextToken": "exampleToken"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetCommentsForComparedCommit」を参照してください。

### get-comments-for-pull-request

次のコード例は、get-comments-for-pull-request を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プルリクエストのコメントを表示するには

この例では、MyDemoRepo という名前のリポジトリにあるプルリクエストのコメントを表示する方法を示しています。

```
aws codecommit get-comments-for-pull-request \
    --repository-name MyDemoRepo \
    --before-commit-ID 317f8570EXAMPLE \
    --after-commit-id 5d036259EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "commentsForPullRequestData": [
        {
            "afterBlobId": "1f330709EXAMPLE",
            "afterCommitId": "5d036259EXAMPLE",
            "beforeBlobId": "80906a4cEXAMPLE",
            "beforeCommitId": "317f8570EXAMPLE",
            "comments": [
                {
                    "authorArn": "arn:aws:iam::111111111111:user/Saanvi_Sarkar",
                    "clientRequestToken": "",
                    "commentId": "abcd1234EXAMPLEb5678efgh",
                    "content": "These don't appear to be used anywhere. Can we
 remove them?",
                    "creationDate": 1508369622.123,
                    "deleted": false,
                    "lastModifiedDate": 1508369622.123,
                    "callerReactions": [],
```

```
                    "reactionCounts":
                    {
                        "THUMBSUP" : 6,
                        "CONFUSED" : 1
                    }
                },
                {
                    "authorArn": "arn:aws:iam::111111111111:user/Li_Juan",
                    "clientRequestToken": "",
                    "commentId": "442b498bEXAMPLE5756813",
                    "content": "Good catch. I'll remove them.",
                    "creationDate": 1508369829.104,
                    "deleted": false,
                    "lastModifiedDate": 150836912.273,
                    "callerReactions": ["THUMBSUP"]
                    "reactionCounts":
                    {
                        "THUMBSUP" : 14
                    }
                }
            ],
            "location": {
                "filePath": "ahs_count.py",
                "filePosition": 367,
                "relativeFileVersion": "AFTER"
            },
            "repositoryName": "MyDemoRepo",
            "pullRequestId": "42"
        }
    ],
    "nextToken": "exampleToken"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetCommentsForPullRequest」を参照してください。

### get-commit

次のコード例は、get-commit を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリのコミットに関する情報を表示するには

この例では、「MyDemoRepo」という名前の AWS CodeCommit リポジトリで、システム生成 ID が「7e9fd3091thisisanexamplethisisanexample1」のコミットに関する詳細を示しています。

コマンド:

```
aws codecommit get-commit --repository-name MyDemoRepo --commit-
id 7e9fd3091thisisanexamplethisisanexample1
```

出力:

```
{
  "commit": {
      "additionalData": "",
      "committer": {
          "date": "1484167798 -0800",
          "name": "Mary Major",
          "email": "mary_major@example.com"
      },
      "author": {
          "date": "1484167798 -0800",
          "name": "Mary Major",
          "email": "mary_major@example.com"
      },
      "treeId": "347a3408thisisanexampletreeidexample",
      "parents": [
          "7aa87a031thisisanexamplethisisanexample1"
      ],
      "message": "Fix incorrect variable name"
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetCommit」を参照してください。

### get-differences

次のコード例は、get-differences を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリ内のコミット指定子の違いに関する情報を取得するには

この例では、MyDemoRepo という名前の AWS CodeCommit リポジトリにある名前が変更されたフォルダ内の 2 つのコミット指定子 (ブランチ、タグ、HEAD、またはコミット ID などの他の完全修飾参照) の間の変更に関するメタデータ情報を示しています。この例では、これらのオプションを使用して結果を制限する方法をより詳細に説明するために、--before-commit-specifier、--before-path、--after-path などの必須ではないオプションがいくつか含まれています。レスポンスには、ファイルモードのアクセス許可が含まれます。

コマンド:

```
aws codecommit get-differences --repository-name MyDemoRepo --before-
commit-specifier 955bba12thisisanexamplethisisanexample --after-commit-
specifier 14a95463thisisanexamplethisisanexample --before-path tmp/example-folder --
after-path tmp/renamed-folder
```

出力:

```
{
  "differences": [
      {
          "afterBlob": {
              "path": "blob.txt",
              "blobId": "2eb4af3b1thisisanexamplethisisanexample1",
              "mode": "100644"
          },
          "changeType": "M",
          "beforeBlob": {
              "path": "blob.txt",
              "blobId": "bf7fcf281thisisanexamplethisisanexample1",
              "mode": "100644"
          }
      }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDifferences」を参照してください。

### get-file

次のコード例は、get-file を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeCommit リポジトリ内のファイルの base-64 でエンコードされた内容を取得するには

次の get-file の例では、MyDemoRepo という名前のリポジトリ内の main という名前のブランチから、README.md という名前のファイルの base-64 でエンコードされた内容を取得する方法を示しています。

```
aws codecommit get-file \
    --repository-name MyDemoRepo \
    --commit-specifier main \
    --file-path README.md
```

出力:

```
{
    "blobId":"559b44fEXAMPLE",
    "commitId":"c5709475EXAMPLE",
    "fileContent":"IyBQaHVzEXAMPLE",
    "filePath":"README.md",
    "fileMode":"NORMAL",
    "fileSize":1563
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit API リファレンス」ガイドの「GetFile」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetFile」を参照してください。

### get-folder

次のコード例は、get-folder を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeCommit リポジトリ内のフォルダの内容を取得するには

次の get-folder の例では、MyDemoRepo という名前のリポジトリから最上位フォルダの内容を取得する方法を示しています。

```
aws codecommit get-folder --repository-name MyDemoRepo --folder-path ""
```

出力:

```
{
    "commitId":"c5709475EXAMPLE",
    "files":[
        {
            "absolutePath":".gitignore",
            "blobId":"74094e8bEXAMPLE",
            "fileMode":"NORMAL",
            "relativePath":".gitignore"
        },
        {
            "absolutePath":"Gemfile",
            "blobId":"9ceb72f6EXAMPLE",
            "fileMode":"NORMAL",
            "relativePath":"Gemfile"
        },
        {
            "absolutePath":"Gemfile.lock",
            "blobId":"795c4a2aEXAMPLE",
            "fileMode":"NORMAL",
            "relativePath":"Gemfile.lock"
        },
        {
            "absolutePath":"LICENSE.txt",
            "blobId":"0c7932c8EXAMPLE",
            "fileMode":"NORMAL",
            "relativePath":"LICENSE.txt"
        },
        {
            "absolutePath":"README.md",
            "blobId":"559b44feEXAMPLE",
            "fileMode":"NORMAL",
            "relativePath":"README.md"
        }
    ],
    "folderPath":"",
    "subFolders":[
        {
            "absolutePath":"public",
            "relativePath":"public",
            "treeId":"d5e92ae3aEXAMPLE"
        },
        {
```

```
            "absolutePath":"tmp",
            "relativePath":"tmp",
            "treeId":"d564d0bcEXAMPLE"
        }
    ],
    "subModules":[],
    "symbolicLinks":[],
    "treeId":"7b3c4dadEXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit API リファレンス」ガイドの「GetFolder」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetFolder」を参照してください。

### get-merge-commit

次のコード例は、get-merge-commit を使用する方法を示しています。

AWS CLI

マージコミットに関する詳細情報を取得するには

次の get-merge-commit の例では、MyDemoRepo という名前のリポジトリで main という名前の送信先ブランチと bugfix-bug1234 という名前の送信元ブランチのマージコミットに関する詳細を表示しています。

```
aws codecommit get-merge-commit \
    --source-commit-specifier bugfix-bug1234 \
    --destination-commit-specifier main \
    --repository-name MyDemoRepo
```

出力:

```
{
    "sourceCommitId": "c5709475EXAMPLE",
    "destinationCommitId": "317f8570EXAMPLE",
    "baseCommitId": "fb12a539EXAMPLE",
    "mergeCommitId": "ffc4d608eEXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「View Commit Details」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetMergeCommit」を参照してください。

### get-merge-conflicts

次のコード例は、get-merge-conflicts を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プルリクエストにマージの競合があるかどうかを確認するには

次の get-merge-conflicts の例では、feature-randomizationfeature という名前の送信元ブランチの先端と、MyDemoRepo という名前のリポジトリ内の「main」という名前の送信先ブランチの間にマージの競合があるかどうかを示しています。

```
aws codecommit get-merge-conflicts \
    --repository-name MyDemoRepo \
    --source-commit-specifier feature-randomizationfeature \
    --destination-commit-specifier main \
    --merge-option THREE_WAY_MERGE
```

出力:

```
{
    "mergeable": false,
    "destinationCommitId": "86958e0aEXAMPLE",
    "sourceCommitId": "6ccd57fdEXAMPLE",
    "baseCommitId": "767b6958EXAMPLE",
    "conflictMetadataList": [
        {
            "filePath": "readme.md",
            "fileSizes": {
                "source": 139,
                "destination": 230,
                "base": 85
            },
            "fileModes": {
                "source": "NORMAL",
                "destination": "NORMAL",
```

```
                "base": "NORMAL"
            },
            "objectTypes": {
                "source": "FILE",
                "destination": "FILE",
                "base": "FILE"
            },
            "numberOfConflicts": 1,
            "isBinaryFile": {
                "source": false,
                "destination": false,
                "base": false
            },
            "contentConflict": true,
            "fileModeConflict": false,
            "objectTypeConflict": false,
            "mergeOperations": {
                "source": "M",
                "destination": "M"
            }
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetMergeConflicts」を参照してください。

### get-merge-options

次のコード例は、get-merge-options を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定した 2 つのブランチのマージに使用できるマージオプションに関する情報を取得するには

次の get-merge-options の例では、MyDemoRepo という名前のリポジトリ内の main という名前の送信先ブランチに bugfix-bug1234 という名前の送信元ブランチをマージするために使用できるマージオプションを決定しています。

```
aws codecommit get-merge-options \
    --source-commit-specifier bugfix-bug1234 \
    --destination-commit-specifier main \
```

```
    --repository-name MyDemoRepo
```

出力:

```
{
    "mergeOptions": [
        "FAST_FORWARD_MERGE",
        "SQUASH_MERGE",
        "THREE_WAY_MERGE"
    ],
    "sourceCommitId": "18059494EXAMPLE",
    "destinationCommitId": "ffd3311dEXAMPLE",
    "baseCommitId": "ffd3311dEXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Resolve Conflicts in a Pull Request」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetMergeOptions」を参照してください。

### get-pull-request-approval-states

次のコード例は、get-pull-request-approval-states を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プルリクエストの承認を表示するには

次の get-pull-request-approval-states の例では、指定されたプルリクエストの承認を返しています。

```
aws codecommit get-pull-request-approval-states \
    --pull-request-id 8 \
    --revision-id 9f29d167EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "approvals": [
```

```
        {
            "userArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major",
            "approvalState": "APPROVE"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「View Pull Requests」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPullRequestApprovalStates」を参照してください。

### get-pull-request-override-state

次のコード例は、get-pull-request-override-state を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プルリクエストの上書きステータスに関する情報を取得するには

次の get-pull-request-override-state の例では、指定されたプルリクエストの上書きステータスを返しています。この例では、プルリクエストの承認ルールが Mary Major という名前のユーザーによって上書きされたため、出力は true の値を返します。

```
aws codecommit get-pull-request-override-state \
    --pull-request-id 34  \
    --revision-id 9f29d167EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "overridden": true,
    "overrider": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major"
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Override Approval Rules on a Pull Request」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPullRequestOverrideState」を参照してください。

### get-pull-request

次のコード例は、get-pull-request を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プルリクエストの詳細を表示するには

この例では、ID が 27 のプルリクエストに関する情報を表示する方法を示しています。

```
aws codecommit get-pull-request \
    --pull-request-id 27
```

出力:

```
{
    "pullRequest": {
        "approvalRules": [
            {
                "approvalRuleContent": "{\"Version\": \"2018-11-08\",\"Statements\":
 [{\"Type\": \"Approvers\",\"NumberOfApprovalsNeeded\": 2,\"ApprovalPoolMembers\":
 [\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/CodeCommitReview/*\"]}]}",
                "approvalRuleId": "dd8b17fe-EXAMPLE",
                "approvalRuleName": "2-approver-rule-for-main",
                "creationDate": 1571356106.936,
                "lastModifiedDate": 571356106.936,
                "lastModifiedUser": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major",
                "ruleContentSha256": "4711b576EXAMPLE"
            }
        ],
        "lastActivityDate": 1562619583.565,
        "pullRequestTargets": [
            {
                "sourceCommit": "ca45e279EXAMPLE",
                "sourceReference": "refs/heads/bugfix-1234",
                "mergeBase": "a99f5ddbEXAMPLE",
                "destinationReference": "refs/heads/main",
                "mergeMetadata": {
                    "isMerged": false
                },
                "destinationCommit": "2abfc6beEXAMPLE",
                "repositoryName": "MyDemoRepo"
            }
```

```
        ],
        "revisionId": "e47def21EXAMPLE",
        "title": "Quick fix for bug 1234",
        "authorArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Nikhil_Jayashankar",
        "clientRequestToken": "d8d7612e-EXAMPLE",
        "creationDate": 1562619583.565,
        "pullRequestId": "27",
        "pullRequestStatus": "OPEN"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPullRequest」を参照してください。

### get-repository-triggers

次のコード例は、get-repository-triggers を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリ内のトリガーに関する情報を取得するには

この例では、MyDemoRepo という名前の AWS CodeCommit リポジトリ用に設定されたトリガーの詳細を示しています。

```
aws codecommit get-repository-triggers \
    --repository-name MyDemoRepo
```

出力:

```
{
    "configurationId": "f7579e13-b83e-4027-aaef-650c0EXAMPLE",
    "triggers": [
        {
            "destinationArn": "arn:aws:sns:us-
east-1:111111111111:MyCodeCommitTopic",
            "branches": [
                "main",
                "preprod"
            ],
            "name": "MyFirstTrigger",
            "customData": "",
```

```
            "events": [
                "all"
            ]
        },
        {
            "destinationArn": "arn:aws:lambda:us-
east-1:111111111111:function:MyCodeCommitPythonFunction",
            "branches": [],
            "name": "MySecondTrigger",
            "customData": "EXAMPLE",
            "events": [
                "all"
            ]
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRepositoryTriggers」を参照してください。

### get-repository

次のコード例は、get-repository を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリに関する情報を取得するには

この例では、AWS CodeCommit リポジトリに関する詳細を示しています。

```
aws codecommit get-repository \
    --repository-name MyDemoRepo
```

出力:

```
{
    "repositoryMetadata": {
        "creationDate": 1429203623.625,
        "defaultBranch": "main",
        "repositoryName": "MyDemoRepo",
        "cloneUrlSsh": "ssh://git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/repos/v1/
repos/MyDemoRepo",
```

```
        "lastModifiedDate": 1430783812.0869999,
        "repositoryDescription": "My demonstration repository",
        "cloneUrlHttp": "https://codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/repos/
MyDemoRepo",
        "repositoryId": "f7579e13-b83e-4027-aaef-650c0EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:codecommit:us-east-1:80398EXAMPLE:MyDemoRepo
        "accountId": "111111111111"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRepository」を参照してください。

### list-approval-rule-templates

次のコード例は、list-approval-rule-templates を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS リージョンのすべての承認ルールテンプレートを一覧表示するには

次の list-approval-rule-templates の例では、指定されたリージョン内のすべての承認ルールテンプレートを一覧表示しています。AWS リージョンがパラメータとして指定されていない場合、コマンドはコマンドの実行に使用される AWS CLI プロファイルで指定されたリージョンの承認ルールテンプレートを返します。

```
aws codecommit list-approval-rule-templates \
    --region us-east-2
```

出力:

```
{
    "approvalRuleTemplateNames": [
        "2-approver-rule-for-main",
        "1-approver-rule-for-all-pull-requests"
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Manage Approval Rule Templates」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListApprovalRuleTemplates」を参照してください。

### list-associated-approval-rule-templates-for-repository

次のコード例は、list-associated-approval-rule-templates-for-repository を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリに関連付けられているすべてのテンプレートを一覧表示するには

次の list-associated-approval-rule-templates-for-repository の例では、MyDemoRepo という名前のリポジトリに関連付けられているすべての承認ルールテンプレートを一覧表示しています。

```
aws codecommit list-associated-approval-rule-templates-for-repository \
    --repository-name MyDemoRepo
```

出力:

```
{
  "approvalRuleTemplateNames": [
    "2-approver-rule-for-main",
    "1-approver-rule-for-all-pull-requests"
  ]
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Manage Approval Rule Templates」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAssociatedApprovalRuleTemplatesForRepository」を参照してください。

### list-branches

次のコード例は、list-branches を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ブランチ名のリストを表示するには

この例では、AWS CodeCommit リポジトリ内のすべてのブランチ名を一覧表示しています。

```
aws codecommit list-branches \
    --repository-name MyDemoRepo
```

出力:

```
{
    "branches": [
        "MyNewBranch",
        "main"
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListBranches」を参照してください。

### `list-pull-requests`

次のコード例は、`list-pull-requests` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリでプルリクエストのリストを表示するには

この例では、「MyDemoRepo」という名前の AWS CodeCommit リポジトリで、ARN が「arn:aws:iam::111111111111:user/Li_Juan」でステータスが「CLOSED」の IAM ユーザーが作成したプルリクエストを一覧表示する方法を示しています。

```
aws codecommit list-pull-requests --author-arn arn:aws:iam::111111111111:user/
Li_Juan --pull-request-status CLOSED --repository-name MyDemoRepo
```

出力:

```
{
 "nextToken": "",
 "pullRequestIds": ["2","12","16","22","23","35","30","39","47"]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPullRequests」を参照してください。

### list-repositories-for-approval-rule-template

次のコード例は、list-repositories-for-approval-rule-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

テンプレートに関連付けられているすべてのリポジトリを一覧表示するには

次の list-repositories-for-approval-rule-template の例では、指定された承認ルールテンプレートに関連付けられているすべてのリポジトリを一覧表示しています。

```
aws codecommit list-repositories-for-approval-rule-template \
    --approval-rule-template-name 2-approver-rule-for-main
```

出力:

```
{
    "repositoryNames": [
        "MyDemoRepo",
        "MyClonedRepo"
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Manage Approval Rule Templates」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListRepositoriesForApprovalRuleTemplate」を参照してください。

### list-repositories

次のコード例は、list-repositories を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリのリストを表示するには

この例では、ユーザーの AWS アカウントに関連付けられているすべての AWS CodeCommit リポジトリを一覧表示しています。

コマンド:

```
aws codecommit list-repositories
```

出力:

```
{
  "repositories": [
      {
         "repositoryName": "MyDemoRepo"
         "repositoryId": "f7579e13-b83e-4027-aaef-650c0EXAMPLE",
      },
      {
         "repositoryName": "MyOtherDemoRepo"
         "repositoryId": "cfc29ac4-b0cb-44dc-9990-f6f51EXAMPLE"
      }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListRepositories」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリの AWS タグを表示するには

次の list-tags-for-resource の例では、指定されたリポジトリのタグキーとタグ値を一覧表示しています。

```
aws codecommit list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:codecommit:us-west-2:111111111111:MyDemoRepo
```

出力:

```
{
    "tags": {
        "Status": "Secret",
        "Team": "Saanvi"
```

```
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「View Tags for a Repository」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### merge-branches-by-fast-forward

次のコード例は、merge-branches-by-fast-forward を使用する方法を示しています。

AWS CLI

早送りマージ戦略を使用して 2 つのブランチをマージするには

次の merge-branches-by-fast-forward の例では、指定された送信元ブランチを、MyDemoRepo という名前のリポジトリ内の指定された送信先ブランチとマージしています。

```
aws codecommit merge-branches-by-fast-forward \
    --source-commit-specifier bugfix-bug1234 \
    --destination-commit-specifier bugfix-bug1233 \
    --repository-name MyDemoRepo
```

出力:

```
{
    "commitId": "4f178133EXAMPLE",
    "treeId": "389765daEXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Compare and Merge Branches」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「MergeBranchesByFastForward」を参照してください。

### merge-branches-by-squash

次のコード例は、merge-branches-by-squash を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スカッシュマージ戦略を使用して 2 つのブランチをマージするには

次の merge-branches-by-squash の例では、指定された送信元ブランチを、MyDemoRepo という名前のリポジトリ内の指定された送信先ブランチとマージしています。

```
aws codecommit merge-branches-by-squash \
    --source-commit-specifier bugfix-bug1234 \
    --destination-commit-specifier bugfix-bug1233 \
    --author-name "Maria Garcia" \
    --email "maria_garcia@example.com" \
    --commit-message "Merging two fix branches to prepare for a general patch." \
    --repository-name MyDemoRepo
```

出力:

```
{
    "commitId": "4f178133EXAMPLE",
    "treeId": "389765daEXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Compare and Merge Branches」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「MergeBranchesBySquash」を参照してください。

### merge-branches-by-three-way

次のコード例は、merge-branches-by-three-way を使用する方法を示しています。

AWS CLI

3 方向マージ戦略を使用して 2 つのブランチをマージするには

次の merge-branches-by-three-way の例では、指定された送信元ブランチを、MyDemoRepo という名前のリポジトリ内の指定された送信先ブランチとマージしています。

```
aws codecommit merge-branches-by-three-way \
    --source-commit-specifier main \
```

```
    --destination-commit-specifier bugfix-bug1234 \
    --author-name "Jorge Souza" --email "jorge_souza@example.com" \
    --commit-message "Merging changes from main to bugfix branch before additional
 testing." \
    --repository-name MyDemoRepo
```

出力:

```
{
    "commitId": "4f178133EXAMPLE",
    "treeId": "389765daEXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Compare and Merge Branches」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「MergeBranchesByThreeWay」を参照してください。

### merge-pull-request-by-fast-forward

次のコード例は、merge-pull-request-by-fast-forward を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プルリクエストをマージして閉じるには

この例では、MyDemoRepo という名前のリポジトリで、ID が「47」、ソースコミット ID が「99132ab0EXAMPLE」のプルリクエストをマージしてクローズする方法を示しています。

```
aws codecommit merge-pull-request-by-fast-forward \
    --pull-request-id 47 \
    --source-commit-id 99132ab0EXAMPLE \
    --repository-name MyDemoRepo
```

出力:

```
{
    "pullRequest": {
        "approvalRules": [
            {
```

```
                "approvalRuleContent": "{\"Version\": \"2018-11-08\",\"Statements\":
 [{\"Type\": \"Approvers\",\"NumberOfApprovalsNeeded\": 1,\"ApprovalPoolMembers\":
 [\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/CodeCommitReview/*\"]}]}",
                "approvalRuleId": "dd8b17fe-EXAMPLE",
                "approvalRuleName": "I want one approver for this pull request",
                "creationDate": 1571356106.936,
                "lastModifiedDate": 571356106.936,
                "lastModifiedUser": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major",
                "ruleContentSha256": "4711b576EXAMPLE"
            }
        ],
        "authorArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Li_Juan",
        "clientRequestToken": "",
        "creationDate": 1508530823.142,
        "description": "Review the latest changes and updates to the global
 variables",
        "lastActivityDate": 1508887223.155,
        "pullRequestId": "47",
        "pullRequestStatus": "CLOSED",
        "pullRequestTargets": [
            {
                "destinationCommit": "9f31c968EXAMPLE",
                "destinationReference": "refs/heads/main",
                "mergeMetadata": {
                    "isMerged": true,
                    "mergedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major"
                },
                "repositoryName": "MyDemoRepo",
                "sourceCommit": "99132ab0EXAMPLE",
                "sourceReference": "refs/heads/variables-branch"
            }
        ],
        "title": "Consolidation of global variables"
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Merge a Pull Request」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「MergePullRequestByFastForward」を参照してください。

### merge-pull-request-by-squash

次のコード例は、merge-pull-request-by-squash を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スカッシュマージ戦略を使用してプルリクエストをマージするには

次の merge-pull-request-by-squash の例では、MyDemoRepo という名前のリポジトリで ACCEPT_SOURCE の競合解決戦略を使用して、指定されたプルリクエストをマージして閉じています。

```
aws codecommit merge-pull-request-by-squash \
    --pull-request-id 47 \
    --source-commit-id 99132ab0EXAMPLE \
    --repository-name MyDemoRepo \
    --conflict-detail-level LINE_LEVEL \
    --conflict-resolution-strategy ACCEPT_SOURCE \
    --name "Jorge Souza" --email "jorge_souza@example.com" \
    --commit-message "Merging pull request 47 by squash and accepting source in
 merge conflicts"
```

出力:

```
{
    "pullRequest": {
        "approvalRules": [
            {
                "approvalRuleContent": "{\"Version\": \"2018-11-08\",
\"DestinationReferences\": [\"refs/heads/main\"],\"Statements\": [{\"Type
\": \"Approvers\",\"NumberOfApprovalsNeeded\": 2,\"ApprovalPoolMembers\":
 [\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/CodeCommitReview/*\"]}]}",
                "approvalRuleId": "dd8b17fe-EXAMPLE",
                "approvalRuleName": "2-approver-rule-for-main",
                "creationDate": 1571356106.936,
                "lastModifiedDate": 571356106.936,
                "lastModifiedUser": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major",
                "originApprovalRuleTemplate": {
                    "approvalRuleTemplateId": "dd8b17fe-EXAMPLE",
                    "approvalRuleTemplateName": "2-approver-rule-for-main"
                },
                "ruleContentSha256": "4711b576EXAMPLE"
            }
```

```
        ],
        "authorArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Li_Juan",
        "clientRequestToken": "",
        "creationDate": 1508530823.142,
        "description": "Review the latest changes and updates to the global
 variables",
        "lastActivityDate": 1508887223.155,
        "pullRequestId": "47",
        "pullRequestStatus": "CLOSED",
        "pullRequestTargets": [
            {
                "destinationCommit": "9f31c968EXAMPLE",
                "destinationReference": "refs/heads/main",
                "mergeMetadata": {
                    "isMerged": true,
                    "mergedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major"
                },
                "repositoryName": "MyDemoRepo",
                "sourceCommit": "99132ab0EXAMPLE",
                "sourceReference": "refs/heads/variables-branch"
            }
        ],
        "title": "Consolidation of global variables"
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Merge a Pull Request」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「MergePullRequestBySquash」を参照してください。

### merge-pull-request-by-three-way

次のコード例は、merge-pull-request-by-three-way を使用する方法を示しています。

AWS CLI

3 方向マージ戦略を使用してプルリクエストをマージするには

次の merge-pull-request-by-three-way の例では、MyDemoRepo という名前のリポジトリの競合の詳細と競合解決戦略のデフォルトオプションを使用して、指定されたプルリクエストをマージして閉じています。

```
aws codecommit merge-pull-request-by-three-way \
    --pull-request-id 47 \
    --source-commit-id 99132ab0EXAMPLE \
    --repository-name MyDemoRepo \
    --name "Maria Garcia" \
    --email "maria_garcia@example.com" \
    --commit-message "Merging pull request 47 by three-way with default options"
```

出力:

```
{
    "pullRequest": {
        "approvalRules": [
            {
                "approvalRuleContent": "{\"Version\": \"2018-11-08\",
\"DestinationReferences\": [\"refs/heads/main\"],\"Statements\": [{\"Type
\": \"Approvers\",\"NumberOfApprovalsNeeded\": 2,\"ApprovalPoolMembers\":
 [\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/CodeCommitReview/*\"]}]}",
                "approvalRuleId": "dd8b17fe-EXAMPLE",
                "approvalRuleName": "2-approver-rule-for-main",
                "creationDate": 1571356106.936,
                "lastModifiedDate": 571356106.936,
                "lastModifiedUser": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major",
                "originApprovalRuleTemplate": {
                    "approvalRuleTemplateId": "dd8b17fe-EXAMPLE",
                    "approvalRuleTemplateName": "2-approver-rule-for-main"
                },
                "ruleContentSha256": "4711b576EXAMPLE"
            }
        ],
        "authorArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Li_Juan",
        "clientRequestToken": "",
        "creationDate": 1508530823.142,
        "description": "Review the latest changes and updates to the global
 variables",
        "lastActivityDate": 1508887223.155,
        "pullRequestId": "47",
        "pullRequestStatus": "CLOSED",
        "pullRequestTargets": [
            {
                "destinationCommit": "9f31c968EXAMPLE",
                "destinationReference": "refs/heads/main",
                "mergeMetadata": {
```

```
                    "isMerged": true,
                    "mergedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major"
                },
                "repositoryName": "MyDemoRepo",
                "sourceCommit": "99132ab0EXAMPLE",
                "sourceReference": "refs/heads/variables-branch"
            }
        ],
        "title": "Consolidation of global variables"
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Merge a Pull Request」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「MergePullRequestByThreeWay」を参照してください。

### override-pull-request-approval-rules

次のコード例は、override-pull-request-approval-rules を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プルリクエストの承認ルール要件を上書きするには

次の override-pull-request-approval-rules の例では、指定されたプルリクエストの承認ルールを上書きしています。代わりに上書きを取り消すには、--override-status パラメータ値を REVOKE に設定します。

```
aws codecommit override-pull-request-approval-rules \
    --pull-request-id 34  \
    --revision-id 927df8d8EXAMPLE \
    --override-status OVERRIDE
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Override Approval Rules on a Pull Request」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「OverridePullRequestApprovalRules」を参照してください。

### post-comment-for-compared-commit

次のコード例は、post-comment-for-compared-commit を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コミットに対するコメントを作成するには

この例では、MyDemoRepo という名前のリポジトリ内の 2 つのコミットを比較して、変更に対するコメント "Can you add a test case for this?" を cl_sample.js ファイルに追加する方法を示しています。

```
aws codecommit post-comment-for-compared-commit \
    --repository-name MyDemoRepo \
    --before-commit-id 317f8570EXAMPLE \
    --after-commit-id 5d036259EXAMPLE \
    --client-request-token 123Example \
    --content "Can you add a test case for this?" \
    --location filePath=cl_sample.js,filePosition=1232,relativeFileVersion=AFTER
```

出力:

```
{
    "afterBlobId": "1f330709EXAMPLE",
    "afterCommitId": "317f8570EXAMPLE",
    "beforeBlobId": "80906a4cEXAMPLE",
    "beforeCommitId": "6e147360EXAMPLE",
    "comment": {
        "authorArn": "arn:aws:iam::111111111111:user/Li_Juan",
        "clientRequestToken": "",
        "commentId": "553b509bEXAMPLE56198325",
        "content": "Can you add a test case for this?",
        "creationDate": 1508369612.203,
        "deleted": false,
        "commentId": "abc123-EXAMPLE",
        "lastModifiedDate": 1508369612.203,
        "callerReactions": [],
        "reactionCounts": []
    },
    "location": {
        "filePath": "cl_sample.js",
        "filePosition": 1232,
```

```
        "relativeFileVersion": "AFTER"
    ,
    "repositoryName": "MyDemoRepo"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PostCommentForComparedCommit」を参照してください。

### post-comment-for-pull-request

次のコード例は、post-comment-for-pull-request を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プルリクエストにコメントを追加するには

次の post-comment-for-pull-request の例では、「これらは、どこでも使用されていないようです。削除できますか。」というコメントを、MyDemoRepo という名前のリポジトリの ID が 47 のプルリクエストの ahs_count.py ファイルへの変更に追加しています。

```
aws codecommit post-comment-for-pull-request \
    --pull-request-id "47" \
    --repository-name MyDemoRepo \
    --before-commit-id 317f8570EXAMPLE \
    --after-commit-id 5d036259EXAMPLE \
    --client-request-token 123Example \
    --content "These don't appear to be used anywhere. Can we remove them?" \
    --location filePath=ahs_count.py,filePosition=367,relativeFileVersion=AFTER
```

出力:

```
{
     "afterBlobId": "1f330709EXAMPLE",
     "afterCommitId": "5d036259EXAMPLE",
     "beforeBlobId": "80906a4cEXAMPLE",
     "beforeCommitId": "317f8570EXAMPLE",
     "comment": {
            "authorArn": "arn:aws:iam::111111111111:user/Saanvi_Sarkar",
            "clientRequestToken": "123Example",
            "commentId": "abcd1234EXAMPLEb5678efgh",
```

```
            "content": "These don't appear to be used anywhere. Can we remove
 them?",
            "creationDate": 1508369622.123,
            "deleted": false,
            "CommentId": "",
            "lastModifiedDate": 1508369622.123,
            "callerReactions": [],
            "reactionCounts": []
        },
        "location": {
            "filePath": "ahs_count.py",
            "filePosition": 367,
            "relativeFileVersion": "AFTER"
         },
     "repositoryName": "MyDemoRepo",
     "pullRequestId": "47"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PostCommentForPullRequest」を参照してください。

### post-comment-reply

次のコード例は、post-comment-reply を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コミットまたはプルリクエストのコメントに返信するには

この例では、システム生成 ID が abcd1234EXAMPLEb5678efgh のコメントに返信 "Good catch. I'll remove them." を追加する方法を示しています。

```
aws codecommit post-comment-reply \
    --in-reply-to abcd1234EXAMPLEb5678efgh \
    --content "Good catch. I'll remove them." \
    --client-request-token 123Example
```

出力:

```
{
    "comment": {
        "authorArn": "arn:aws:iam::111111111111:user/Li_Juan",
```

```
        "clientRequestToken": "123Example",
        "commentId": "442b498bEXAMPLE5756813",
        "content": "Good catch. I'll remove them.",
        "creationDate": 1508369829.136,
        "deleted": false,
        "CommentId": "abcd1234EXAMPLEb5678efgh",
        "lastModifiedDate": 150836912.221,
        "callerReactions": [],
        "reactionCounts": []
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PostCommentReply」を参照してください。

### put-comment-reaction

次のコード例は、put-comment-reaction を使用する方法を示しています。

AWS CLI

絵文字を使用してコミットのコメントに返信するには

次の put-comment-reaction の例では、ID abcd1234EXAMPLEb5678efgh のコメントに絵文字リアクション値 :thumbsup: で返信しています。

```
aws codecommit put-comment-reaction \
    --comment-id abcd1234EXAMPLEb5678efgh \
    --reaction-value :thumbsup:
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Comment on a commit in AWS CodeCommit」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutCommentReaction」を参照してください。

### put-file

次のコード例は、put-file を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリにファイルを追加するには

次の put-file の例では、「ExampleSolution.py」という名前のファイルを「MyDemoRepo」という名前のリポジトリの「feature-randomizationfeature」という名前のブランチに追加しています。最新のコミットの ID は「4c925148EXAMPLE」です。

```
aws codecommit put-file \
    --repository-name MyDemoRepo \
    --branch-name feature-randomizationfeature \
    --file-content file://MyDirectory/ExampleSolution.py \
    --file-path /solutions/ExampleSolution.py \
    --parent-commit-id 4c925148EXAMPLE \
    --name "Maria Garcia" \
    --email "maria_garcia@example.com" \
    --commit-message "I added a third randomization routine."
```

出力:

```
{
    "blobId": "2eb4af3bEXAMPLE",
    "commitId": "317f8570EXAMPLE",
    "treeId": "347a3408EXAMPLE"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutFile」を参照してください。

### put-repository-triggers

次のコード例は、put-repository-triggers を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリでトリガーを追加または更新するには

この例では、MyDemoRepo という名前のリポジトリのすべてのトリガーの構造を含む、既に作成された JSON ファイル (ここでは MyTriggers.json) を使用して、「MyFirstTrigger」と「MySecondTrigger」という名前のトリガーを更新する方法を示しています。既存のトリガーの JSON を取得する方法については、get-repository-triggers コマンドを参照してください。

```
aws codecommit put-repository-triggers \
    --repository-name MyDemoRepo file://MyTriggers.json
```

MyTriggers.json の内容:

```
{
    "repositoryName": "MyDemoRepo",
    "triggers": [
        {
            "destinationArn": "arn:aws:sns:us-
east-1:80398EXAMPLE:MyCodeCommitTopic",
            "branches": [
                "main",
                "preprod"
            ],
            "name": "MyFirstTrigger",
            "customData": "",
            "events": [
                "all"
            ]
        },
        {
            "destinationArn": "arn:aws:lambda:us-
east-1:111111111111:function:MyCodeCommitPythonFunction",
            "branches": [],
            "name": "MySecondTrigger",
            "customData": "EXAMPLE",
            "events": [
                "all"
            ]
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "configurationId": "6fa51cd8-35c1-EXAMPLE"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutRepositoryTriggers」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存のリポジトリに AWS タグを追加するには

次の tag-resource の例では、指定されたリポジトリに 2 つのタグを付けています。

```
aws codecommit tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:codecommit:us-west-2:111111111111:MyDemoRepo \
    --tags Status=Secret,Team=Saanvi
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Add a Tag to a Repository」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### test-repository-triggers

次のコード例は、test-repository-triggers を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリ内のトリガーをテストするには

この例では、MyDemoRepo という名前の AWS CodeCommit リポジトリで「MyFirstTrigger」という名前のトリガーをテストする方法を示しています。この例では、リポジトリのイベントは Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックから通知をトリガーします。

コマンド:

```
aws codecommit test-repository-triggers --repository-name MyDemoRepo
 --triggers name=MyFirstTrigger,destinationArn=arn:aws:sns:us-
east-1:111111111111:MyCodeCommitTopic,branches=mainline,preprod,events=all
```

出力:

```
{
  "successfulExecutions": [
      "MyFirstTrigger"
  ],
  "failedExecutions": []
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TestRepositoryTriggers」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリから AWS タグを削除するには

次の untag-resource の例では、MyDemoRepo という名前のリポジトリから指定されたキーのタグを削除しています。

```
aws codecommit untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:codecommit:us-west-2:111111111111:MyDemoRepo \
    --tag-keys Status
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Remove a Tag from a Repository」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-approval-rule-template-content

次のコード例は、update-approval-rule-template-content を使用する方法を示しています。

AWS CLI

承認ルールテンプレートの内容を更新するには

次の update-approval-rule-template-content の例では、指定された承認ルールテンプレートの内容を変更し、CodeCommitReview のロールを引き受けるユーザーに承認プールを再定義しています。

```
aws codecommit update-approval-rule-template-content \
    --approval-rule-template-name 1-approver-rule  \
    --new-rule-content "{\"Version\": \"2018-11-08\",\"DestinationReferences
\": [\"refs/heads/main\"],\"Statements\": [{\"Type\": \"Approvers
\",\"NumberOfApprovalsNeeded\": 2,\"ApprovalPoolMembers\":
 [\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/CodeCommitReview/*\"]}]}"
```

出力:

```
{
    "approvalRuleTemplate": {
        "creationDate": 1571352720.773,
        "approvalRuleTemplateDescription": "Requires 1 approval for all pull
 requests from the CodeCommitReview pool",
        "lastModifiedDate": 1571358728.41,
        "approvalRuleTemplateId": "41de97b7-EXAMPLE",
        "approvalRuleTemplateContent": "{\"Version\": \"2018-11-08\",\"Statements\":
 [{\"Type\": \"Approvers\",\"NumberOfApprovalsNeeded\": 1,\"ApprovalPoolMembers\":
 [\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/CodeCommitReview/*\"]}]}",
        "approvalRuleTemplateName": "1-approver-rule-for-all-pull-requests",
        "ruleContentSha256": "2f6c21a5EXAMPLE",
        "lastModifiedUser": "arn:aws:iam::123456789012:user/Li_Juan"
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Manage Approval Rule Templates」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateApprovalRuleTemplateContent」を参照してください。

### update-approval-rule-template-description

次のコード例は、update-approval-rule-template-description を使用する方法を示しています。

AWS CLI

承認ルールテンプレートの説明を更新するには

次の update-approval-rule-template-description の例では、指定された承認ルールテンプレートの説明を Requires 1 approval for all pull requests from the CodeCommitReview pool に変更しています。

```
aws codecommit update-approval-rule-template-description \
    --approval-rule-template-name 1-approver-rule-for-all-pull-requests  \
    --approval-rule-template-description "Requires 1 approval for all pull requests
 from the CodeCommitReview pool"
```

出力:

```
{
  "approvalRuleTemplate": {
    "creationDate": 1571352720.773,
    "approvalRuleTemplateDescription": "Requires 1 approval for all pull requests
 from the CodeCommitReview pool",
    "lastModifiedDate": 1571358728.41,
    "approvalRuleTemplateId": "41de97b7-EXAMPLE",
    "approvalRuleTemplateContent": "{\"Version\": \"2018-11-08\",\"Statements\":
 [{\"Type\": \"Approvers\",\"NumberOfApprovalsNeeded\": 1,\"ApprovalPoolMembers\":
 [\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/CodeCommitReview/*\"]}]}",
    "approvalRuleTemplateName": "1-approver-rule-for-all-pull-requests",
    "ruleContentSha256": "2f6c21a5EXAMPLE",
    "lastModifiedUser": "arn:aws:iam::123456789012:user/Li_Juan"
  }
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Manage Approval Rule Templates」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateApprovalRuleTemplateDescription」を参照してください。

### update-approval-rule-template-name

次のコード例は、update-approval-rule-template-name を使用する方法を示しています。

AWS CLI

承認ルールテンプレートの名前を更新するには

次の update-approval-rule-template-name の例では、承認ルールテンプレートの名前を 1-approver-rule から「1-approver-rule-for-all-pull-requests」に変更しています。

```
aws codecommit update-approval-rule-template-name \
    --old-approval-rule-template-name 1-approver-rule  \
    --new-approval-rule-template-name 1-approver-rule-for-all-pull-requests
```

出力:

```
{
  "approvalRuleTemplate": {
    "approvalRuleTemplateName": "1-approver-rule-for-all-pull-requests",
    "lastModifiedDate": 1571358241.619,
    "approvalRuleTemplateId": "41de97b7-EXAMPLE",
    "approvalRuleTemplateContent": "{\"Version\": \"2018-11-08\",\"Statements\":
 [{\"Type\": \"Approvers\",\"NumberOfApprovalsNeeded\": 1,\"ApprovalPoolMembers\":
 [\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/CodeCommitReview/*\"]}]}",
    "creationDate": 1571352720.773,
    "lastModifiedUser": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major",
    "approvalRuleTemplateDescription": "All pull requests must be approved by one
 developer on the team.",
    "ruleContentSha256": "2f6c21a5cEXAMPLE"
  }
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Manage Approval Rule Templates」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateApprovalRuleTemplateName」を参照してください。

### update-comment

次のコード例は、update-comment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コミットに対するコメントを更新するには

この例では、ID が 442b498bEXAMPLE5756813 のコメントに "Fixed as requested. I'll update the pull request." という内容を追加する方法を示しています。

```
aws codecommit update-comment \
    --comment-id 442b498bEXAMPLE5756813 \
    --content "Fixed as requested. I'll update the pull request."
```

出力:

```
{
    "comment": {
        "authorArn": "arn:aws:iam::111111111111:user/Li_Juan",
        "clientRequestToken": "",
        "commentId": "442b498bEXAMPLE5756813",
        "content": "Fixed as requested. I'll update the pull request.",
        "creationDate": 1508369929.783,
        "deleted": false,
        "lastModifiedDate": 1508369929.287,
        "callerReactions": [],
        "reactionCounts":
            {
                "THUMBSUP" : 2
            }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateComment」を参照してください。

### update-default-branch

次のコード例は、update-default-branch を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリのデフォルトブランチを変更するには

この例では、AWS CodeCommit リポジトリのデフォルトブランチを変更しています。このコマンドは、エラーがある場合にのみ出力を生成します。

コマンド:

```
aws codecommit update-default-branch --repository-name MyDemoRepo --default-branch-
name MyNewBranch
```

出力:

```
None.
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDefaultBranch」を参照してください。

### update-pull-request-approval-rule-content

次のコード例は、update-pull-request-approval-rule-content を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プルリクエストの承認ルールを編集するには

次の update-pull-request-approval-rule-content の例では、指定した承認ルールを更新し、123456789012 AWS アカウントの任意の IAM ユーザーを含む承認プールから 1 人のユーザー承認を必須にしています。

```
aws codecommit update-pull-request-approval-rule-content \
    --pull-request-id 27  \
    --approval-rule-name "Require two approved approvers" \
    --approval-rule-content "{Version: 2018-11-08, Statements: [{Type:
 \"Approvers\", NumberOfApprovalsNeeded: 1, ApprovalPoolMembers:
[\"CodeCommitApprovers:123456789012:user/*\"]}]}"
```

出力:

```
{
    "approvalRule": {
        "approvalRuleContent": "{Version: 2018-11-08, Statements:
 [{Type: \"Approvers\", NumberOfApprovalsNeeded: 1, ApprovalPoolMembers:
[\"CodeCommitApprovers:123456789012:user/*\"]}]}",
        "approvalRuleId": "aac33506-EXAMPLE",
        "originApprovalRuleTemplate": {},
        "creationDate": 1570752871.932,
```

```
        "lastModifiedDate": 1570754058.333,
        "approvalRuleName": Require two approved approvers",
        "lastModifiedUser": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major",
        "ruleContentSha256": "cd93921cEXAMPLE",
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Edit or Delete an Approval Rule」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdatePullRequestApprovalRuleContent」を参照してください。

### update-pull-request-approval-state

次のコード例は、update-pull-request-approval-state を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プルリクエストを承認するか承認を取り消すには

次の update-pull-request-approval-state の例では、ID が 27 でリビジョン ID が 9f29d167EXAMPLE のプルリクエストを承認しています。代わりに承認を取り消す場合は、--approval-state パラメータ値を REVOKE に設定します。

```
aws codecommit update-pull-request-approval-state \
    --pull-request-id 27  \
    --revision-id 9f29d167EXAMPLE  \
    --approval-state "APPROVE"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「Review a Pull Request」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdatePullRequestApprovalState」を参照してください。

### update-pull-request-description

次のコード例は、update-pull-request-description を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プルリクエストの説明を変更するには

この例では、ID が 47 のプルリクエストの説明を変更する方法を示しています。

```
aws codecommit update-pull-request-description \
    --pull-request-id 47 \
    --description "Updated the pull request to remove unused global variable."
```

出力:

```
{
    "pullRequest": {
        "authorArn": "arn:aws:iam::111111111111:user/Li_Juan",
        "clientRequestToken": "",
        "creationDate": 1508530823.155,
        "description": "Updated the pull request to remove unused global variable.",
        "lastActivityDate": 1508372423.204,
        "pullRequestId": "47",
        "pullRequestStatus": "OPEN",
        "pullRequestTargets": [
            {
                "destinationCommit": "9f31c968EXAMPLE",
                "destinationReference": "refs/heads/main",
                "mergeMetadata": {
                    "isMerged": false,
                },
                "repositoryName": "MyDemoRepo",
                "sourceCommit": "99132ab0EXAMPLE",
                "sourceReference": "refs/heads/variables-branch"
            }
        ],
        "title": "Consolidation of global variables"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdatePullRequestDescription」を参照してください。

### update-pull-request-status

次のコード例は、update-pull-request-status を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プルリクエストのステータスを変更するには

この例では、MyDemoRepo という名前の AWS CodeCommit リポジトリで、ID が 42 のプルリクエストのステータスを CLOSED に変更する方法を示しています。

```
aws codecommit update-pull-request-status \
    --pull-request-id 42 \
    --pull-request-status CLOSED
```

出力:

```
{
    "pullRequest": {
        "approvalRules": [
            {
                "approvalRuleContent": "{\"Version\": \"2018-11-08\",\"Statements\":
 [{\"Type\": \"Approvers\",\"NumberOfApprovalsNeeded\": 2,\"ApprovalPoolMembers\":
 [\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/CodeCommitReview/*\"]}]}",
                "approvalRuleId": "dd8b17fe-EXAMPLE",
                "approvalRuleName": "2-approvers-needed-for-this-change",
                "creationDate": 1571356106.936,
                "lastModifiedDate": 571356106.936,
                "lastModifiedUser": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major",
                "ruleContentSha256": "4711b576EXAMPLE"
            }
        ],
        "authorArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Li_Juan",
        "clientRequestToken": "",
        "creationDate": 1508530823.165,
        "description": "Updated the pull request to remove unused global variable.",
        "lastActivityDate": 1508372423.12,
        "pullRequestId": "47",
        "pullRequestStatus": "CLOSED",
        "pullRequestTargets": [
            {
                "destinationCommit": "9f31c968EXAMPLE",
                "destinationReference": "refs/heads/main",
```

```
                "mergeMetadata": {
                    "isMerged": false,
                },
                "repositoryName": "MyDemoRepo",
                "sourceCommit": "99132ab0EXAMPLE",
                "sourceReference": "refs/heads/variables-branch"
            }
        ],
        "title": "Consolidation of global variables"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdatePullRequestStatus」を参照してください。

### update-pull-request-title

次のコード例は、update-pull-request-title を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プルリクエストのタイトルを変更するには

この例では、ID が 47 のプルリクエストのタイトルを変更する方法を示しています。

```
aws codecommit update-pull-request-title \
    --pull-request-id 47 \
    --title "Consolidation of global variables - updated review"
```

出力:

```
{
    "pullRequest": {
        "approvalRules": [
            {
                "approvalRuleContent": "{\"Version\": \"2018-11-08\",
\"DestinationReferences\": [\"refs/heads/main\"],\"Statements\": [{\"Type
\": \"Approvers\",\"NumberOfApprovalsNeeded\": 2,\"ApprovalPoolMembers\":
 [\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/CodeCommitReview/*\"]}]}",
                "approvalRuleId": "dd8b17fe-EXAMPLE",
                "approvalRuleName": "2-approver-rule-for-main",
```

```
                "creationDate": 1571356106.936,
                "lastModifiedDate": 571356106.936,
                "lastModifiedUser": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major",
                "originApprovalRuleTemplate": {
                    "approvalRuleTemplateId": "dd8b26gr-EXAMPLE",
                    "approvalRuleTemplateName": "2-approver-rule-for-main"
                },
                "ruleContentSha256": "4711b576EXAMPLE"
            }
        ],
        "authorArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Li_Juan",
        "clientRequestToken": "",
        "creationDate": 1508530823.12,
        "description": "Review the latest changes and updates to the global
 variables. I have updated this request with some changes, including removing some
 unused variables.",
        "lastActivityDate": 1508372657.188,
        "pullRequestId": "47",
        "pullRequestStatus": "OPEN",
        "pullRequestTargets": [
            {
                "destinationCommit": "9f31c968EXAMPLE",
                "destinationReference": "refs/heads/main",
                "mergeMetadata": {
                    "isMerged": false,
                },
                "repositoryName": "MyDemoRepo",
                "sourceCommit": "99132ab0EXAMPLE",
                "sourceReference": "refs/heads/variables-branch"
            }
        ],
        "title": "Consolidation of global variables - updated review"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdatePullRequestTitle」を参照してください。

### update-repository-description

次のコード例は、update-repository-description を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリの説明を変更するには

この例では、AWS CodeCommit リポジトリの説明を変更しています。このコマンドは、エラーがある場合にのみ出力を生成します。

コマンド:

```
aws codecommit update-repository-description --repository-name MyDemoRepo --
repository-description "This description was changed"
```

出力:

```
None.
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateRepositoryDescription」を参照してください。

### update-repository-name

次のコード例は、update-repository-name を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリの名前を変更するには

この例では、AWS CodeCommit リポジトリの名前を変更しています。このコマンドは、エラーがある場合にのみ出力を生成します。AWS CodeCommit リポジトリの名前を変更すると、ユーザーがリポジトリへの接続で必要な SSH および HTTPS URL が変更されます。ユーザーは、接続設定を更新するまでこのリポジトリに接続できなくなります。また、リポジトリの ARN が変更されるため、リポジトリ名を変更すると、このリポジトリの ARN に依存するすべての IAM ユーザーポリシーが無効になります。

コマンド:

```
aws codecommit update-repository-name --old-name MyDemoRepo --new-
name MyRenamedDemoRepo
```

出力:

```
None.
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateRepositoryName」を参照してください。

## AWS CLI を使用した CodeDeploy の例

次のコード例は、CodeDeploy で AWS Command Line Interfaceを使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック
- アクション

### アクション

#### `add-tags-to-on-premises-instances`

次のコード例は、`add-tags-to-on-premises-instances` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オンプレミスインスタンスにタグを追加するには

次の `add-tags-to-on-premises-instances` の例では、AWS CodeDeploy で同じオンプレミスインスタンスタグを 2 つのオンプレミスインスタンスに関連付けています。オンプレミスインスタンスは、AWS CodeDeploy に登録されません。

```
aws deploy add-tags-to-on-premises-instances \
    --instance-names AssetTag12010298EX AssetTag23121309EX \
    --tags Key=Name,Value=CodeDeployDemo-OnPrem
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddTagsToOnPremisesInstances」を参照してください。

### batch-get-application-revisions

次のコード例は、batch-get-application-revisions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションリビジョンに関する情報を取得するには

次の batch-get-application-revisions の例では、GitHub リポジトリに保存されている指定されたリビジョンに関する情報を取得しています。

```
aws deploy batch-get-application-revisions \
    --application-name my-codedeploy-application \
    --revisions "[{\"gitHubLocation\": {\"commitId\":
 \"fa85936EXAMPLEa31736c051f10d77297EXAMPLE\",\"repository\": \"my-github-token/my-
repository\"},\"revisionType\": \"GitHub\"}]"
```

出力:

```
{
    "revisions": [
        {
            "genericRevisionInfo": {
                "description": "Application revision registered by Deployment ID: d-
A1B2C3111",
                "lastUsedTime": 1556912355.884,
                "registerTime": 1556912355.884,
                "firstUsedTime": 1556912355.884,
                "deploymentGroups": []
            },
            "revisionLocation": {
                "revisionType": "GitHub",
                "gitHubLocation": {
                    "commitId": "fa85936EXAMPLEa31736c051f10d77297EXAMPLE",
                    "repository": "my-github-token/my-repository"
                }
            }
        }
    ],
```

```
    "applicationName": "my-codedeploy-application",
    "errorMessage": ""
}
```

詳細については、「AWS CodeDeploy API リファレンス」の「BatchGetApplicationRevisions」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchGetApplicationRevisions」を参照してください。

### batch-get-applications

次のコード例は、batch-get-applications を使用する方法を示しています。

AWS CLI

複数のアプリケーションに関する情報を取得するには

次の batch-get-applications の例では、ユーザーの AWS アカウントに関連付けられている複数のアプリケーションに関する情報を表示しています。

```
aws deploy batch-get-applications --application-names WordPress_App MyOther_App
```

出力:

```
{
    "applicationsInfo": [
        {
            "applicationName": "WordPress_App",
            "applicationId": "d9dd6993-f171-44fa-a811-211e4EXAMPLE",
            "createTime": 1407878168.078,
            "linkedToGitHub": false
        },
        {
            "applicationName": "MyOther_App",
            "applicationId": "8ca57519-31da-42b2-9194-8bb16EXAMPLE",
            "createTime": 1407453571.63,
            "linkedToGitHub": false
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchGetApplications」を参照してください。

### batch-get-deployment-groups

次のコード例は、batch-get-deployment-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

1 つまたは複数のデプロイグループに関する情報を取得するには

次の batch-get-deployment-groups の例では、指定された CodeDeploy アプリケーションに関連付けられている 2 つのデプロイグループに関する情報を取得しています。

```
aws deploy batch-get-deployment-groups \
    --application-name my-codedeploy-application \
    --deployment-group-names "[\"my-deployment-group-1\",\"my-deployment-group-2\"]"
```

出力:

```
{
    "deploymentGroupsInfo": [
        {
            "deploymentStyle": {
                "deploymentOption": "WITHOUT_TRAFFIC_CONTROL",
                "deploymentType": "IN_PLACE"
            },
            "autoRollbackConfiguration": {
                "enabled": false
            },
            "onPremisesTagSet": {
                "onPremisesTagSetList": []
            },
            "serviceRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
CodeDeployServiceRole",
            "lastAttemptedDeployment": {
                "endTime": 1556912366.415,
                "status": "Failed",
                "createTime": 1556912355.884,
                "deploymentId": "d-A1B2C3111"
            },
            "autoScalingGroups": [],
```

```
            "deploymentGroupName": "my-deployment-group-1",
            "ec2TagSet": {
                "ec2TagSetList": [
                    [
                        {
                            "Type": "KEY_AND_VALUE",
                            "Value": "my-EC2-instance",
                            "Key": "Name"
                        }
                    ]
                ]
            },
            "deploymentGroupId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111example",
            "triggerConfigurations": [],
            "applicationName": "my-codedeploy-application",
            "computePlatform": "Server",
            "deploymentConfigName": "CodeDeployDefault.AllAtOnce"
        },
        {
            "deploymentStyle": {
                "deploymentOption": "WITHOUT_TRAFFIC_CONTROL",
                "deploymentType": "IN_PLACE"
            },
            "autoRollbackConfiguration": {
                "enabled": false
            },
            "onPremisesTagSet": {
                "onPremisesTagSetList": []
            },
            "serviceRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
CodeDeployServiceRole",
            "autoScalingGroups": [],
            "deploymentGroupName": "my-deployment-group-2",
            "ec2TagSet": {
                "ec2TagSetList": [
                    [
                        {
                            "Type": "KEY_AND_VALUE",
                            "Value": "my-EC2-instance",
                            "Key": "Name"
                            }
                    ]
                ]
            },
```

```
            "deploymentGroupId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222example",
            "triggerConfigurations": [],
            "applicationName": "my-codedeploy-application",
            "computePlatform": "Server",
            "deploymentConfigName": "CodeDeployDefault.AllAtOnce"
        }
    ],
    "errorMessage": ""
}
```

詳細については、「AWS CodeDeploy API リファレンス」の「BatchGetDeploymentGroups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchGetDeploymentGroups」を参照してください。

### batch-get-deployment-targets

次のコード例は、batch-get-deployment-targets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デプロイに関連付けられているターゲットを取得するには

次の batch-get-deployment-targets の例では、指定されたデプロイに関連付けられたターゲットの 1 つに関する情報を返しています。

```
aws deploy batch-get-deployment-targets \
    --deployment-id "d-1A2B3C4D5" \
    --target-ids "i-01a2b3c4d5e6f1111"
```

出力:

```
{
    "deploymentTargets": [
        {
            "deploymentTargetType": "InstanceTarget",
            "instanceTarget": {
                "lifecycleEvents": [
                    {
                        "startTime": 1556918592.162,
                        "lifecycleEventName": "ApplicationStop",
                        "status": "Succeeded",
```

```
                        "endTime": 1556918592.247,
                        "diagnostics": {
                            "scriptName": "",
                            "errorCode": "Success",
                            "logTail": "",
                            "message": "Succeeded"
                        }
                    },
                    {
                        "startTime": 1556918593.193,
                        "lifecycleEventName": "DownloadBundle",
                        "status": "Succeeded",
                        "endTime": 1556918593.981,
                        "diagnostics": {
                            "scriptName": "",
                            "errorCode": "Success",
                            "logTail": "",
                            "message": "Succeeded"
                        }
                    },
                    {
                        "startTime": 1556918594.805,
                        "lifecycleEventName": "BeforeInstall",
                        "status": "Succeeded",
                        "endTime": 1556918681.807,
                        "diagnostics": {
                            "scriptName": "",
                            "errorCode": "Success",
                            "logTail": "",
                            "message": "Succeeded"
                        }
                    }
                ],
                "targetArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/
i-01a2b3c4d5e6f1111",
                "deploymentId": "d-1A2B3C4D5",
                "lastUpdatedAt": 1556918687.504,
                "targetId": "i-01a2b3c4d5e6f1111",
                "status": "Succeeded"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodeDeploy API リファレンス」の「BatchGetDeploymentTargets」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchGetDeploymentTargets」を参照してください。

### batch-get-deployments

次のコード例は、batch-get-deployments を使用する方法を示しています。

AWS CLI

複数のデプロイに関する情報を取得するには

次の batch-get-deployments の例では、ユーザーの AWS アカウントに関連付けられている複数のデプロイに関する情報を表示しています。

```
aws deploy batch-get-deployments --deployment-ids d-A1B2C3111 d-A1B2C3222
```

出力:

```
{
    "deploymentsInfo": [
        {
            "applicationName": "WordPress_App",
            "status": "Failed",
            "deploymentOverview": {
                "Failed": 0,
                "InProgress": 0,
                "Skipped": 0,
                "Succeeded": 1,
                "Pending": 0
            },
            "deploymentConfigName": "CodeDeployDefault.OneAtATime",
            "creator": "user",
            "deploymentGroupName": "WordPress_DG",
            "revision": {
                "revisionType": "S3",
                "s3Location": {
                "bundleType": "zip",
                "version": "uTecLusEXAMPLEFXtfUcyfV8bEXAMPLE",
                "bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
```

```
                "key": "WordPressApp.zip"
                }
            },
            "deploymentId": "d-A1B2C3111",
            "createTime": 1408480721.9,
            "completeTime": 1408480741.822
        },
        {
            "applicationName": "MyOther_App",
            "status": "Failed",
            "deploymentOverview": {
                "Failed": 1,
                "InProgress": 0,
                "Skipped": 0,
                "Succeeded": 0,
                "Pending": 0
            },
            "deploymentConfigName": "CodeDeployDefault.OneAtATime",
            "creator": "user",
            "errorInformation": {
                "message": "Deployment failed: Constraint default violated: No hosts
 succeeded.",
                "code": "HEALTH_CONSTRAINTS"
            },
            "deploymentGroupName": "MyOther_DG",
            "revision": {
                "revisionType": "S3",
                "s3Location": {
                "bundleType": "zip",
                "eTag": "\"dd56cfdEXAMPLE8e768f9d77fEXAMPLE\"",
                "bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
                "key": "MyOtherApp.zip"
                }
            },
            "deploymentId": "d-A1B2C3222",
            "createTime": 1409764576.589,
            "completeTime": 1409764596.101
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchGetDeployments」を参照してください。

### batch-get-on-premises-instances

次のコード例は、batch-get-on-premises-instances を使用する方法を示しています。

AWS CLI

1 つまたは複数のオンプレミスインスタンスに関する情報を取得するには

次の batch-get-on-premises-instances の例では、2 つのオンプレミスインスタンスに関する情報を取得しています。

```
aws deploy batch-get-on-premises-instances --instance-
names AssetTag12010298EX AssetTag23121309EX
```

出力:

```
{
    "instanceInfos": [
        {
            "iamUserArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/AWS/CodeDeploy/
AssetTag12010298EX",
            "tags": [
                {
                    "Value": "CodeDeployDemo-OnPrem",
                    "Key": "Name"
                }
            ],
            "instanceName": "AssetTag12010298EX",
            "registerTime": 1425579465.228,
            "instanceArn": "arn:aws:codedeploy:us-west-2:123456789012:instance/
AssetTag12010298EX_4IwLNI2Alh"
        },
        {
            "iamUserArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/AWS/CodeDeploy/
AssetTag23121309EX",
            "tags": [
                {
                    "Value": "CodeDeployDemo-OnPrem",
                    "Key": "Name"
                }
            ],
            "instanceName": "AssetTag23121309EX",
            "registerTime": 1425595585.988,
```

```
            "instanceArn": "arn:aws:codedeploy:us-west-2:80398EXAMPLE:instance/
AssetTag23121309EX_PomUy64Was"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchGetOnPremisesInstances」を参照してください。

### continue-deployment

次のコード例は、continue-deployment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定された待機時間が経過するのを待たずにトラフィックの再ルーティングを開始するには。

次の continue-deployment の例では、置き換え先環境のインスタンスへトラフィックを移行する準備ができている元の環境のインスタンスからのトラフィックの再ルーティングを開始します。

```
aws deploy continue-deployment \
    --deployment-id "d-A1B2C3111" \
    --deployment-wait-type "READY_WAIT"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS CodeDeploy API リファレンス」の「ContinueDeployment」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ContinueDeployment」を参照してください。

### create-application

次のコード例は、create-application を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションを作成するには

次の create-application の例では、アプリケーションを作成し、ユーザーの AWS アカウントと関連付けています。

```
aws deploy create-application --application-name MyOther_App
```

出力:

```
{
    "applicationId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateApplication」を参照してください。

### create-deployment-config

次のコード例は、create-deployment-config を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムデプロイ設定を作成するには

次の create-deployment-config の例では、カスタムデプロイ設定を作成し、ユーザーの AWS アカウントに関連付けています。

```
aws deploy create-deployment-config \
    --deployment-config-name ThreeQuartersHealthy \
    --minimum-healthy-hosts type=FLEET_PERCENT,value=75
```

出力:

```
{
    "deploymentConfigId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDeploymentConfig」を参照してください。

### create-deployment-group

次のコード例は、create-deployment-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デプロイグループを作成するには

次の create-deployment-group の例では、デプロイグループを作成し、指定されたアプリケーションとユーザーの AWS アカウントに関連付けています。

```
aws deploy create-deployment-group \
    --application-name WordPress_App \
    --auto-scaling-groups CodeDeployDemo-ASG \
    --deployment-config-name CodeDeployDefault.OneAtATime \
    --deployment-group-name WordPress_DG \
    --ec2-tag-filters Key=Name,Value=CodeDeployDemo,Type=KEY_AND_VALUE \
    --service-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/CodeDeployDemoRole
```

出力:

```
{
    "deploymentGroupId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDeploymentGroup」を参照してください。

### create-deployment

次のコード例は、create-deployment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: EC2/オンプレミスコンピューティングプラットフォームを使用して CodeDeploy デプロイを作成するには

次の create-deployment の例では、デプロイを作成し、ユーザーの AWS アカウントに関連付けています。

```
aws deploy create-deployment \
```

```
    --application-name WordPress_App \
    --deployment-config-name CodeDeployDefault.OneAtATime \
    --deployment-group-name WordPress_DG \
    --description "My demo deployment" \
    --s3-location bucket=amzn-s3-demo-
bucket,bundleType=zip,eTag=dd56cfdEXAMPLE8e768f9d77fEXAMPLE,key=WordPressApp.zip
```

出力:

```
{
    "deploymentId": "d-A1B2C3111"
}
```

例 2: Amazon ECS コンピューティングプラットフォームを使用して CodeDeploy デプロイを作成するには

次の create-deployment の例では、次の 2 つのファイルを使用して Amazon ECS サービスをデプロイしています。

create-deployment.json ファイルの内容。

```
{
    "applicationName": "ecs-deployment",
    "deploymentGroupName": "ecs-deployment-dg",
    "revision": {
        "revisionType": "S3",
        "s3Location": {
            "bucket": "ecs-deployment-bucket",
            "key": "appspec.yaml",
            "bundleType": "YAML"
        }
    }
}
```

このファイルは、次に ecs-deployment-bucket という S3 バケットから次のファイル appspec.yaml を取得しています。

```
version: 0.0
Resources:
  - TargetService:
      Type: AWS::ECS::Service
      Properties:
```

```
        TaskDefinition: "arn:aws:ecs:region:123456789012:task-definition/ecs-task-
def:2"
        LoadBalancerInfo:
          ContainerName: "sample-app"
          ContainerPort: 80
        PlatformVersion: "LATEST"
```

コマンド:

```
aws deploy create-deployment \
    --cli-input-json file://create-deployment.json \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "deploymentId": "d-1234ABCDE"
}
```

詳細については、「AWS CodeDeploy API リファレンス」の「CreateDeployment」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateDeployment」を参照してください。

### delete-application

次のコード例は、delete-application を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションを削除するには

次の delete-application の例では、ユーザーの AWS アカウントに関連付けられている指定されたアプリケーションを削除しています。

```
aws deploy delete-application --application-name WordPress_App
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteApplication」を参照してください。

### delete-deployment-config

次のコード例は、delete-deployment-config を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デプロイ設定を削除するには

次の delete-deployment-config の例では、ユーザーの AWS アカウントに関連付けられているカスタムデプロイ設定を削除しています。

```
aws deploy delete-deployment-config --deployment-config-name ThreeQuartersHealthy
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDeploymentConfig」を参照してください。

### delete-deployment-group

次のコード例は、delete-deployment-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デプロイグループを削除するには

次の delete-deployment-group の例では、指定されたアプリケーションに関連付けられているデプロイグループを削除しています。

```
aws deploy delete-deployment-group \
    --application-name WordPress_App \
    --deployment-group-name WordPress_DG
```

出力:

```
{
    "hooksNotCleanedUp": []
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDeploymentGroup」を参照してください。

### delete-git-hub-account-token

次のコード例は、delete-git-hub-account-token を使用する方法を示しています。

AWS CLI

GitHub アカウント接続を削除するには

次の delete-git-hub-account-token の例では、指定された GitHub アカウントの接続を削除しています。

```
aws deploy delete-git-hub-account-token --token-name my-github-account
```

出力:

```
{
    "tokenName": "my-github-account"
}
```

詳細については、「AWS CodeDeploy API リファレンス」の「DeleteGitHubAccountToken」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteGitHubAccountToken」を参照してください。

### deregister-on-premises-instance

次のコード例は、deregister-on-premises-instance を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オンプレミスインスタンスの登録を解除するには

次の deregister-on-premises-instance の例では、AWS CodeDeploy へのオンプレミスインスタンスの登録を解除していますが、インスタンスに関連付けられた IAM ユーザーを削除したり、AWS CodeDeploy でオンプレミスインスタンスタグとインスタンスとの関連付けを解除したりすることはありません。また、インスタンスから AWS CodeDeploy エージェントをアンインストールしたり、インスタンスからオンプレミス設定ファイルを削除したりすることもありません。

```
aws deploy deregister-on-premises-instance --instance-name AssetTag12010298EX
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeregisterOnPremisesInstance」を参照してください。

### deregister

次のコード例は、deregister を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オンプレミスインスタンスの登録を解除するには

次の deregister の例では、AWS CodeDeploy へのオンプレミスインスタンスの登録を解除しています。インスタンスに関連付けられた IAM ユーザーは削除されません。AWS CodeDeploy でオンプレミスタグとインスタンスとの関連付けを解除します。AWS CodeDeploy エージェントをインスタンスからアンインストールしたり、インスタンスからオンプレミス設定ファイルを削除したりすることはありません。

```
aws deploy deregister \
    --instance-name AssetTag12010298EX \
    --no-delete-iam-user \
    --region us-west-2
```

出力:

```
Retrieving on-premises instance information... DONE
IamUserArn: arn:aws:iam::80398EXAMPLE:user/AWS/CodeDeploy/AssetTag12010298EX
Tags: Key=Name,Value=CodeDeployDemo-OnPrem
Removing tags from the on-premises instance... DONE
Deregistering the on-premises instance... DONE
Run the following command on the on-premises instance to uninstall the codedeploy-
agent:
aws deploy uninstall
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Deregister」を参照してください。

### get-application-revision

次のコード例は、get-application-revision を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションリビジョンに関する情報を取得するには

次の get-application-revision の例では、指定されたアプリケーションに関連付けられているアプリケーションリビジョンに関する情報を表示しています。

```
aws deploy get-application-revision \
    --application-name WordPress_App \
    --s3-location bucket=amzn-s3-demo-
bucket,bundleType=zip,eTag=dd56cfdEXAMPLE8e768f9d77fEXAMPLE,key=WordPressApp.zip
```

出力:

```
{
    "applicationName": "WordPress_App",
    "revisionInfo": {
        "description": "Application revision registered by Deployment ID: d-
A1B2C3111",
        "registerTime": 1411076520.009,
        "deploymentGroups": "WordPress_DG",
        "lastUsedTime": 1411076520.009,
        "firstUsedTime": 1411076520.009
    },
    "revision": {
        "revisionType": "S3",
        "s3Location": {
            "bundleType": "zip",
            "eTag": "dd56cfdEXAMPLE8e768f9d77fEXAMPLE",
            "bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
            "key": "WordPressApp.zip"
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetApplicationRevision」を参照してください。

### get-application

次のコード例は、get-application を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションに関する情報を取得するには

次の get-application の例では、ユーザーの AWS アカウントに関連付けられているアプリケーションに関する情報を表示しています。

```
aws deploy get-application --application-name WordPress_App
```

出力:

```
{
    "application": {
        "applicationName": "WordPress_App",
        "applicationId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
        "createTime": 1407878168.078,
        "linkedToGitHub": false
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetApplication」を参照してください。

### get-deployment-config

次のコード例は、get-deployment-config を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デプロイ設定に関する情報を取得するには

次の get-deployment-config の例では、ユーザーの AWS アカウントに関連付けられているデプロイ設定に関する情報を表示しています。

```
aws deploy get-deployment-config --deployment-config-name ThreeQuartersHealthy
```

出力:

```
{
    "deploymentConfigInfo": {
```

```
        "deploymentConfigId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
        "minimumHealthyHosts": {
            "type": "FLEET_PERCENT",
            "value": 75
        },
        "createTime": 1411081164.379,
        "deploymentConfigName": "ThreeQuartersHealthy"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDeploymentConfig」を参照してください。

### get-deployment-group

次のコード例は、get-deployment-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デプロイグループに関する情報を表示するには

次の get-deployment-group の例では、指定されたアプリケーションに関連付けられているデプロイグループに関する情報を表示しています。

```
aws deploy get-deployment-group \
    --application-name WordPress_App \
    --deployment-group-name WordPress_DG
```

出力:

```
{
    "deploymentGroupInfo": {
        "applicationName": "WordPress_App",
        "autoScalingGroups": [
            "CodeDeployDemo-ASG"
        ],
        "deploymentConfigName": "CodeDeployDefault.OneAtATime",
        "ec2TagFilters": [
            {
                "Type": "KEY_AND_VALUE",
                "Value": "CodeDeployDemo",
```

```
                "Key": "Name"
            }
        ],
        "deploymentGroupId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
        "serviceRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/CodeDeployDemoRole",
        "deploymentGroupName": "WordPress_DG"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDeploymentGroup」を参照してください。

### get-deployment-instance

次のコード例は、get-deployment-instance を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デプロイインスタンスに関する情報を取得するには

次の get-deployment-instance の例では、指定されたデプロイに関連付けられているデプロイインスタンスに関する情報を表示しています。

```
aws deploy get-deployment-instance --deployment-id d-QA4G4F9EX --instance-
id i-902e9fEX
```

出力:

```
{
    "instanceSummary": {
        "instanceId": "arn:aws:ec2:us-east-1:80398EXAMPLE:instance/i-902e9fEX",
        "lifecycleEvents": [
            {
                "status": "Succeeded",
                "endTime": 1408480726.569,
                "startTime": 1408480726.437,
                "lifecycleEventName": "ApplicationStop"
            },
            {
                "status": "Succeeded",
                "endTime": 1408480728.016,
                "startTime": 1408480727.665,
```

```
                "lifecycleEventName": "DownloadBundle"
            },
            {
                "status": "Succeeded",
                "endTime": 1408480729.744,
                "startTime": 1408480729.125,
                "lifecycleEventName": "BeforeInstall"
            },
            {
                "status": "Succeeded",
                "endTime": 1408480730.979,
                "startTime": 1408480730.844,
                "lifecycleEventName": "Install"
            },
            {
                "status": "Failed",
                "endTime": 1408480732.603,
                "startTime": 1408480732.1,
                "lifecycleEventName": "AfterInstall"
            },
            {
                "status": "Skipped",
                "endTime": 1408480732.606,
                "lifecycleEventName": "ApplicationStart"
            },
            {
                "status": "Skipped",
                "endTime": 1408480732.606,
                "lifecycleEventName": "ValidateService"
            }
        ],
        "deploymentId": "d-QA4G4F9EX",
        "lastUpdatedAt": 1408480733.152,
        "status": "Failed"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDeploymentInstance」を参照してください。

### get-deployment-target

次のコード例は、get-deployment-target を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デプロイターゲットに関する情報を返すには

次の get-deployment-target の例では、指定されたデプロイに関連付けられているデプロイターゲットに関する情報を返しています。

```
aws deploy get-deployment-target \
    --deployment-id "d-A1B2C3111" \
    --target-id "i-a1b2c3d4e5f611111"
```

出力:

```
{
    "deploymentTarget": {
        "deploymentTargetType": "InstanceTarget",
        "instanceTarget": {
            "lastUpdatedAt": 1556918687.504,
            "targetId": "i-a1b2c3d4e5f611111",
            "targetArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/i-
a1b2c3d4e5f611111",
            "status": "Succeeded",
            "lifecycleEvents": [
                {
                    "status": "Succeeded",
                    "diagnostics": {
                        "errorCode": "Success",
                        "message": "Succeeded",
                        "logTail": "",
                        "scriptName": ""
                    },
                    "lifecycleEventName": "ApplicationStop",
                    "startTime": 1556918592.162,
                    "endTime": 1556918592.247
                },
                {
                    "status": "Succeeded",
                    "diagnostics": {
                        "errorCode": "Success",
                        "message": "Succeeded",
                        "logTail": "",
                        "scriptName": ""
                    },
```

```
                "lifecycleEventName": "DownloadBundle",
                "startTime": 1556918593.193,
                "endTime": 1556918593.981
            },
            {
                "status": "Succeeded",
                "diagnostics": {
                    "errorCode": "Success",
                    "message": "Succeeded",
                    "logTail": "",
                    "scriptName": ""
                },
                "lifecycleEventName": "BeforeInstall",
                "startTime": 1556918594.805,
                "endTime": 1556918681.807
            },
            {
                "status": "Succeeded",
                "diagnostics": {
                    "errorCode": "Success",
                    "message": "Succeeded",
                    "logTail": "",
                    "scriptName": ""
                },
                "lifecycleEventName": "Install",
                "startTime": 1556918682.696,
                "endTime": 1556918683.005
            },
            {
                "status": "Succeeded",
                "diagnostics": {
                    "errorCode": "Success",
                    "message": "Succeeded",
                    "logTail": "",
                    "scriptName": ""
                },
                "lifecycleEventName": "AfterInstall",
                "startTime": 1556918684.135,
                "endTime": 1556918684.216
            },
            {
                "status": "Succeeded",
                "diagnostics": {
                    "errorCode": "Success",
```

```
                    "message": "Succeeded",
                    "logTail": "",
                    "scriptName": ""
                },
                "lifecycleEventName": "ApplicationStart",
                "startTime": 1556918685.211,
                "endTime": 1556918685.295
            },
            {
                "status": "Succeeded",
                "diagnostics": {
                    "errorCode": "Success",
                    "message": "Succeeded",
                    "logTail": "",
                    "scriptName": ""
                },
                "lifecycleEventName": "ValidateService",
                "startTime": 1556918686.65,
                "endTime": 1556918686.747
            }
        ],
        "deploymentId": "d-A1B2C3111"
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeDeploy API リファレンス」の「GetDeploymentTarget」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDeploymentTarget」を参照してください。

### get-deployment

次のコード例は、get-deployment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デプロイに関する情報を取得するには

次の get-deployment の例では、ユーザーの AWS アカウントに関連付けられているデプロイに関する情報を表示しています。

```
aws deploy get-deployment --deployment-id d-A1B2C3123
```

出力:

```
{
    "deploymentInfo": {
        "applicationName": "WordPress_App",
        "status": "Succeeded",
        "deploymentOverview": {
            "Failed": 0,
            "InProgress": 0,
            "Skipped": 0,
            "Succeeded": 1,
            "Pending": 0
        },
        "deploymentConfigName": "CodeDeployDefault.OneAtATime",
        "creator": "user",
        "description": "My WordPress app deployment",
        "revision": {
            "revisionType": "S3",
            "s3Location":  {
            "bundleType": "zip",
            "eTag": "\"dd56cfdEXAMPLE8e768f9d77fEXAMPLE\"",
            "bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
            "key": "WordPressApp.zip"
            }
        },
        "deploymentId": "d-A1B2C3123",
        "deploymentGroupName": "WordPress_DG",
        "createTime": 1409764576.589,
        "completeTime": 1409764596.101,
        "ignoreApplicationStopFailures": false
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDeployment」を参照してください。

### get-on-premises-instance

次のコード例は、get-on-premises-instance を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オンプレミスインスタンスに関する情報を取得するには

次の get-on-premises-instance の例では、指定されたオンプレミスインスタンスに関する情報を取得しています。

```
aws deploy get-on-premises-instance --instance-name AssetTag12010298EX
```

出力:

```
{
    "instanceInfo": {
    "iamUserArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/AWS/CodeDeploy/
AssetTag12010298EX",
        "tags": [
        {
            "Value": "CodeDeployDemo-OnPrem",
            "Key": "Name"
        }
        ],
        "instanceName": "AssetTag12010298EX",
        "registerTime": 1425579465.228,
        "instanceArn": "arn:aws:codedeploy:us-east-1:123456789012:instance/
AssetTag12010298EX_4IwLNI2Alh"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetOnPremisesInstance」を参照してください。

### install

次のコード例は、install を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オンプレミスインスタンスをインストールするには

次の install の例では、オンプレミスの設定ファイルを、インスタンスの指定された場所から AWS CodeDeploy エージェントが見つけやすいインスタンスの場所へコピーしています。ま

た、インスタンスに AWS CodeDeploy エージェントもインストールします。IAM ユーザーを作成したり、オンプレミスインスタンスを AWS CodeDeploy に登録したり、インスタンスの AWS CodeDeploy にオンプレミスインスタンスタグを関連付けたりすることはありません。

```
aws deploy install \
    --override-config \
    --config-file C:\temp\codedeploy.onpremises.yml \
    --region us-west-2 \
    --agent-installer s3://aws-codedeploy-us-west-2/latest/codedeploy-agent.msi
```

出力:

```
Creating the on-premises instance configuration file... DONE
Installing the AWS CodeDeploy Agent... DONE
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Install」を参照してください。

### list-application-revisions

次のコード例は、list-application-revisions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションリビジョンに関する情報を取得するには

次の list-application-revisions の例では、指定されたアプリケーションに関連付けられているすべてのアプリケーションリビジョンに関する情報を表示しています。

```
aws deploy list-application-revisions \
    --application-name WordPress_App \
    --s-3-bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --deployed exclude \
    --s-3-key-prefix WordPress_ \
    --sort-by lastUsedTime \
    --sort-order descending
```

出力:

```
{
    "revisions": [
```

```
        {
            "revisionType": "S3",
            "s3Location": {
                "version": "uTecLusvCB_JqHFXtfUcyfV8bEXAMPLE",
                "bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
                "key": "WordPress_App.zip",
                "bundleType": "zip"
            }
        },
        {
            "revisionType": "S3",
            "s3Location": {
                "version": "tMk.UxgDpMEVb7V187ZM6wVAWEXAMPLE",
                "bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
                "key": "WordPress_App_2-0.zip",
                "bundleType": "zip"
            }
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListApplicationRevisions」を参照してください。

### list-applications

次のコード例は、list-applications を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションに関する情報を取得するには

次の list-applications の例では、ユーザーの AWS アカウントに関連付けられているすべてのアプリケーションに関する情報を表示しています。

```
aws deploy list-applications
```

出力:

```
{
    "applications": [
        "WordPress_App",
```

```
        "MyOther_App"
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListApplications」を参照してください。

### list-deployment-configs

次のコード例は、list-deployment-configs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デプロイ設定に関する情報を取得するには

次の list-deployment-configs の例では、ユーザーの AWS アカウントに関連付けられているすべてのデプロイ設定に関する情報を表示しています。

```
aws deploy list-deployment-configs
```

出力:

```
{
    "deploymentConfigsList": [
        "ThreeQuartersHealthy",
        "CodeDeployDefault.AllAtOnce",
        "CodeDeployDefault.HalfAtATime",
        "CodeDeployDefault.OneAtATime"
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDeploymentConfigs」を参照してください。

### list-deployment-groups

次のコード例は、list-deployment-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デプロイグループに関する情報を取得するには

次の list-deployment-groups の例では、指定されたアプリケーションに関連付けられているすべてのデプロイグループに関する情報を表示しています。

```
aws deploy list-deployment-groups --application-name WordPress_App
```

出力:

```
{
    "applicationName": "WordPress_App",
    "deploymentGroups": [
        "WordPress_DG",
        "WordPress_Beta_DG"
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDeploymentGroups」を参照してください。

### list-deployment-instances

次のコード例は、list-deployment-instances を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デプロイインスタンスに関する情報を取得するには

次の list-deployment-instances の例では、指定されたデプロイに関連付けられているすべてのデプロイインスタンスに関する情報を表示しています。

```
aws deploy list-deployment-instances \
    --deployment-id d-A1B2C3111 \
    --instance-status-filter Succeeded
```

出力:

```
{
    "instancesList": [
        "i-EXAMPLE11",
        "i-EXAMPLE22"
    ]
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDeploymentInstances」を参照してください。

### list-deployment-targets

次のコード例は、list-deployment-targets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デプロイに関連付けられているターゲット ID のリストを取得するには

次の list-deployment-targets の例では、「Failed」または「InProgress」のステータスを持つデプロイに関連付けられたターゲット ID のリストを取得しています。

```
aws deploy list-deployment-targets \
    --deployment-id "d-A1B2C3111" \
    --target-filters "{\"TargetStatus\":[\"Failed\",\"InProgress\"]}"
```

出力:

```
{
    "targetIds": [
        "i-0f1558aaf90e5f1f9"
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodeDeploy API リファレンス」の「ListDeploymentTargets」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDeploymentTargets」を参照してください。

### list-deployments

次のコード例は、list-deployments を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デプロイに関する情報を取得するには

次の list-deployments の例では、指定されたアプリケーションとデプロイグループに関連付けられているすべてのデプロイに関する情報を表示しています。

```
aws deploy list-deployments \
    --application-name WordPress_App \
    --create-time-range start=2014-08-19T00:00:00,end=2014-08-20T00:00:00 \
    --deployment-group-name WordPress_DG \
    --include-only-statuses Failed
```

出力:

```
{
    "deployments": [
        "d-EXAMPLE11",
        "d-EXAMPLE22",
        "d-EXAMPLE33"
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDeployments」を参照してください。

### list-git-hub-account-token-names

次のコード例は、list-git-hub-account-token-names を使用する方法を示しています。

AWS CLI

GitHub アカウントへの保存された接続の名前を一覧表示するには

次の list-git-hub-account-token-names の例では、現在の AWS ユーザーの GitHub アカウントへの保存された接続の名前を一覧表示しています。

```
aws deploy list-git-hub-account-token-names
```

出力:

```
{
    "tokenNameList": [
        "my-first-token",
        "my-second-token",
```

```
        "my-third-token"
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodeDeploy API リファレンス」の「ListGitHubAccountTokenNames」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListGitHubAccountTokenNames」を参照してください。

### list-on-premises-instances

次のコード例は、list-on-premises-instances を使用する方法を示しています。

AWS CLI

1 つまたは複数のオンプレミスインスタンスに関する情報を取得するには

次の list-on-premises-instances の例では、AWS CodeDeploy に登録され、AWS CodeDeploy でインスタンスに関連付けられている指定されたオンプレミスインスタンスタグを持つインスタンスで使用可能なオンプレミスインスタンス名のリストを取得しています。

```
aws deploy list-on-premises-instances \
    --registration-status Registered \
    --tag-filters Key=Name,Value=CodeDeployDemo-OnPrem,Type=KEY_AND_VALUE
```

出力:

```
{
    "instanceNames": [
        "AssetTag12010298EX"
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListOnPremisesInstances」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースのタグを一覧表示するには (アプリケーション)

次の `list-tags-for-resource` の例では、CodeDeploy の testApp という名前のアプリケーションに適用されるタグを一覧表示しています。

```
aws deploy list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:codedeploy:us-west-2:111122223333:application:testApp
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "Type",
            "Value": "testType"
        },
        {
            "Key": "Name",
            "Value": "testName"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodeDeploy ユーザーガイド」の「Tagging instances for deployment groups in CodeDeploy」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### push

次のコード例は、push を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS CodeDeploy 互換のアプリケーションリビジョンをバンドルして Amazon S3 にデプロイするには

次の push の例では、アプリケーションリビジョンをバンドルして Amazon S3 にデプロイし、アプリケーションリビジョンを指定されたアプリケーションに関連付けています。

```
aws deploy push \
    --application-name WordPress_App \
    --description "This is my deployment" \
    --ignore-hidden-files \
    --s3-location s3://amzn-s3-demo-bucket/WordPressApp.zip \
    --source /tmp/MyLocalDeploymentFolder/
```

出力では、create-deployment コマンドを使用して、アップロードされたアプリケーションリビジョンを使用するデプロイを作成する方法について説明しています。

```
To deploy with this revision, run:
aws deploy create-deployment --application-name WordPress_App --
deployment-config-name <deployment-config-name> --deployment-group-
name <deployment-group-name> --s3-location bucket=amzn-s3-demo-
bucket,key=WordPressApp.zip,bundleType=zip,eTag="cecc9b8EXAMPLE50a6e71fdb88EXAMPLE",version=
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Push」を参照してください。

### register-application-revision

次のコード例は、register-application-revision を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アップロード済みのアプリケーションリビジョンに関する情報を登録するには

次の register-application-revision の例では、Amazon S3 に保存されているアップロード済みのアプリケーションリビジョンに関する情報を AWS CodeDeploy に登録しています。

```
aws deploy register-application-revision \
    --application-name WordPress_App \
    --description "Revised WordPress application" \
    --s3-location bucket=amzn-s3-demo-
bucket,key=RevisedWordPressApp.zip,bundleType=zip,eTag=cecc9b8a08eac650a6e71fdb88EXAMPLE
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegisterApplicationRevision」を参照してください。

### register-on-premises-instance

次のコード例は、register-on-premises-instance を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オンプレミスインスタンスを登録するには

次の register-on-premises-instance の例では、オンプレミスインスタンスを AWS CodeDeploy に登録しています。指定された IAM ユーザーを作成したり、AWS CodeDeploy でオンプレミスインスタンスタグを登録されたインスタンスに関連付けたりすることはありません。

```
aws deploy register-on-premises-instance \
    --instance-name AssetTag12010298EX \
    --iam-user-arn arn:aws:iam::80398EXAMPLE:user/CodeDeployDemoUser-OnPrem
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegisterOnPremisesInstance」を参照してください。

### register

次のコード例は、register を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オンプレミスインスタンスを登録するには

次の register の例では、オンプレミスインスタンスを AWS CodeDeploy に登録し、AWS CodeDeploy で指定されたオンプレミスインスタンスタグを登録されたインスタンスに関連付け、インスタンスにコピーできるオンプレミス設定ファイルを作成しています。IAM ユーザーを作成したり、インスタンスに AWS CodeDeploy エージェントをインストールしたりすることはありません。

```
aws deploy register \
    --instance-name AssetTag12010298EX \
    --iam-user-arn arn:aws:iam::80398EXAMPLE:user/CodeDeployUser-OnPrem \
    --tags Key=Name,Value=CodeDeployDemo-OnPrem \
    --region us-west-2
```

出力:

```
Registering the on-premises instance... DONE
Adding tags to the on-premises instance... DONE
Copy the on-premises configuration file named codedeploy.onpremises.yml to the on-
premises instance, and run the following command on the on-premises instance to
 install and configure the AWS CodeDeploy Agent:
aws deploy install --config-file codedeploy.onpremises.yml
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Register」を参照してください。

### remove-tags-from-on-premises-instances

次のコード例は、remove-tags-from-on-premises-instances を使用する方法を示しています。

AWS CLI

1 つまたは複数のオンプレミスインスタンスからタグを削除するには

次の remove-tags-from-on-premises-instances の例では、AWS CodeDeploy の指定されたオンプレミスタグとオンプレミスインスタンスとの関連付けを解除しています。AWS CodeDeploy のオンプレミスインスタンスの登録を解除したり、インスタンスから AWS CodeDeploy エージェントをアンインストールしたり、インスタンスからオンプレミス設定ファイルを削除したり、インスタンスに関連付けられている IAM ユーザーを削除したりすることはありません。

```
aws deploy remove-tags-from-on-premises-instances \
    --instance-names AssetTag12010298EX AssetTag23121309EX \
    --tags Key=Name,Value=CodeDeployDemo-OnPrem
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemoveTagsFromOnPremisesInstances」を参照してください。

### stop-deployment

次のコード例は、stop-deployment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デプロイを停止するには

次の stop-deployment の例では、ユーザーの AWS アカウントに関連付けられている進行中のデプロイを停止しようとしています。

aws deploy stop-deployment --deployment-id d-A1B2C3111

出力:

```
{
    "status": "Succeeded",
    "statusMessage": "No more commands will be scheduled for execution in the
 deployment instances"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopDeployment」を参照してください。

### tag-resource

次の例は、tag-resource を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

リソースにタグを付けるには (アプリケーション)

次の tag-resource の例では、CodeDeploy の testApp という名前のアプリケーションに、キー Name と Type、値 testName と testType を持つ 2 つのタグを追加しています。

```
aws deploy tag-resource \
    --resource-arn  arn:aws:codedeploy:us-west-2:111122223333:application:testApp \
    --tags Key=Name,Value=testName Key=Type,Value=testType
```

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。

詳細については、「AWS CodeDeploy ユーザーガイド」の「Tagging instances for deployment groups in CodeDeploy」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### uninstall

次のコード例は、uninstall を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オンプレミスインスタンスをアンインストールするには

次の uninstall の例では、オンプレミスインスタンスから AWS CodeDeploy エージェントをアンインストールし、インスタンスからオンプレミス設定ファイルを削除しています。AWS CodeDeploy のインスタンスの登録を解除したり、AWS CodeDeploy のオンプレミスインスタンスタグとインスタンスとの関連付けを解除したり、インスタンスに関連付けられている IAM ユーザーを削除したりすることはありません。

```
aws deploy uninstall
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Uninstall」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースからタグを削除するには (アプリケーション)

次の untag-resource の例では、CodeDeploy の testApp という名前のアプリケーションから、キー Name と Type を持つ 2 つのタグを削除しています。

```
aws deploy untag-resource \
    --resource-arn  arn:aws:codedeploy:us-west-2:111122223333:application:testApp \
    --tag-keys Name Type
```

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。

詳細については、「AWS CodeDeploy ユーザーガイド」の「Tagging instances for deployment groups in CodeDeploy」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-application

次のコード例は、update-application を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションの詳細を変更するには

次の update-application の例では、ユーザーの AWS アカウントに関連付けられているアプリケーションの名前を変更しています。

```
aws deploy update-application \
    --application-name WordPress_App \
    --new-application-name My_WordPress_App
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateApplication」を参照してください。

### update-deployment-group

次のコード例は、update-deployment-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デプロイグループに関する情報を変更するには

次の update-deployment-group の例では、指定されたアプリケーションに関連付けられているデプロイグループの設定を変更しています。

```
aws deploy update-deployment-group \
    --application-name WordPress_App \
    --auto-scaling-groups My_CodeDeployDemo_ASG \
    --current-deployment-group-name WordPress_DG \
    --deployment-config-name CodeDeployDefault.AllAtOnce \
    --ec2-tag-filters Key=Name,Type=KEY_AND_VALUE,Value=My_CodeDeployDemo \
    --new-deployment-group-name My_WordPress_DepGroup \
```

```
    --service-role-arn arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodeDeployDemo-2
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDeploymentGroup」を参照してください。

## AWS CLI を使用した CodeGuru Reviewer の例

次のコード例は、CodeGuru Reviewer で AWS Command Line Interfaceを使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `associate-repository`

次のコード例は、`associate-repository` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Bitbucket リポジトリの関連付けを作成するには

次の `associate-repository` の例では、既存の Bitbucket リポジトリを使用してリポジトリの関連付けを作成しています。

```
aws codeguru-reviewer associate-repository \
    --repository 'Bitbucket={Owner=sample-owner, Name=mySampleRepo,
 ConnectionArn=arn:aws:codestar-connections:us-west-2:123456789012:connection/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 }'
```

出力:

```
{
    "RepositoryAssociation": {
        "ProviderType": "Bitbucket",
        "Name": "mySampleRepo",
        "LastUpdatedTimeStamp": 1596216896.979,
        "AssociationId": "association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
        "CreatedTimeStamp": 1596216896.979,
        "ConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:us-
west-2:123456789012:connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "State": "Associating",
        "StateReason": "Pending Repository Association",
        "AssociationArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
        "Owner": "sample-owner"
    }
}
```

詳細については、「Amazon CodeGuru Reviewer ユーザーガイド」の「Create a Bitbucket repository association in Amazon CodeGuru Reviewer」を参照してください。

例 2: GitHub Enterprise リポジトリの関連付けを作成するには

次の `associate-repository` の例では、既存の GitHub Enterprise リポジトリを使用してリポジトリの関連付けを作成しています。

```
aws codeguru-reviewer associate-repository \
    --repository 'GitHubEnterpriseServer={Owner=sample-owner, Name=mySampleRepo,
 ConnectionArn=arn:aws:codestar-connections:us-west-2:123456789012:connection/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 }'
```

出力:

```
{
    "RepositoryAssociation": {
        "ProviderType": "GitHubEnterpriseServer",
        "Name": "mySampleRepo",
        "LastUpdatedTimeStamp": 1596216896.979,
        "AssociationId": "association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
        "CreatedTimeStamp": 1596216896.979,
        "ConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:us-
west-2:123456789012:connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
```

```
        "State": "Associating",
        "StateReason": "Pending Repository Association",
        "AssociationArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
        "Owner": "sample-owner"
    }
}
```

詳細については、「Amazon CodeGuru Reviewer ユーザーガイド」の「Create a GitHub Enterprise Server repository association in Amazon CodeGuru Reviewer」を参照してください。

例 3: AWS CodeCommit リポジトリの関連付けを作成するには

次の `associate-repository` の例では、既存の AWS CodeCommit リポジトリを使用してリポジトリの関連付けを作成しています。

```
aws codeguru-reviewer associate-repository \
    --repository CodeCommit={Name=mySampleRepo}
```

出力:

```
{
    "RepositoryAssociation": {
        "AssociationId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "Name": "My-ecs-beta-repo",
        "LastUpdatedTimeStamp": 1595634764.029,
        "ProviderType": "CodeCommit",
        "CreatedTimeStamp": 1595634764.029,
        "Owner": "544120495673",
        "State": "Associating",
        "StateReason": "Pending Repository Association",
        "AssociationArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:544120495673:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
    }
}
```

詳細については、「Amazon CodeGuru Reviewer ユーザーガイド」の「Create an AWS CodeCommit repository association in Amazon CodeGuru Reviewer」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateRepository」を参照してください。

### create-code-review

次のコード例は、create-code-review を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コードレビューを作成するには。

次の create-code-review では、my-repository-name という名前の AWS CodeCommit リポジトリの mainline ブランチにコードのレビューを作成しています。

```
aws codeguru-reviewer create-code-review \
    --name my-code-review \
    --repository-association-arn arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --type '{"RepositoryAnalysis": {"RepositoryHead": {"BranchName": "mainline"}}}'
```

出力:

```
{
    "CodeReview": {
        "Name": "my-code-review",
        "CodeReviewArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222:code-
review:RepositoryAnalysis-my-code-review",
        "RepositoryName": "my-repository-name",
        "Owner": "123456789012",
        "ProviderType": "CodeCommit",
        "State": "Pending",
        "StateReason": "CodeGuru Reviewer has received the request, and a code
 review is scheduled.",
        "CreatedTimeStamp": 1618873489.195,
        "LastUpdatedTimeStamp": 1618873489.195,
        "Type": "RepositoryAnalysis",
        "SourceCodeType": {
            "RepositoryHead": {
                "BranchName": "mainline"
            }
        },
        "AssociationArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
    }
}
```

詳細については、「Amazon CodeGuru Reviewer ユーザーガイド」の「Create code reviews in Amazon CodeGuru Reviewer」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateCodeReview」を参照してください。

### describe-code-review

次のコード例は、describe-code-review を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コードレビューに関する詳細を一覧表示するには。

次の describe-code-review では、「my-repo-name」という名前の AWS CodeCommit リポジトリの「mainline」ブランチにあるコードのレビューに関する情報を一覧表示しています。

```
aws codeguru-reviewer put-recommendation-feedback \
    --code-review-arn arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111:code-
review:RepositoryAnalysis-my-repository-name-branch-abcdefgh12345678 \
    --recommendation-
id 3be1b2e5d7ef6e298a06499379ee290c9c596cf688fdcadb08285ddb0dd390eb \
    --reactions ThumbsUp
```

Output

```
{
        "CodeReview": {
            "Name": "My-ecs-beta-repo-master-xs6di4kfd4j269dz",
            "CodeReviewArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222:code-
review:RepositoryAnalysis-my-repo-name",
            "RepositoryName": "My-ecs-beta-repo",
            "Owner": "123456789012",
            "ProviderType": "CodeCommit",
            "State": "Pending",
            "StateReason": "CodeGuru Reviewer is reviewing the source code.",
            "CreatedTimeStamp": 1618874226.226,
            "LastUpdatedTimeStamp": 1618874233.689,
            "Type": "RepositoryAnalysis",
            "SourceCodeType": {
                "RepositoryHead": {
```

```
                    "BranchName": "mainline"
                }
            },
            "AssociationArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
        }
    }
```

詳細については、「Amazon CodeGuru Reviewer ユーザーガイド」の「View code review details」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeCodeReview」を参照してください。

### describe-recommendation-feedback

次のコード例は、describe-recommendation-feedback を使用する方法を示しています。

AWS CLI

推奨事項に対するフィードバックの情報を表示するには

次の describe-recommendation-feedback は、推奨事項に対するフィードバックの情報を示しています。この推奨事項には ThumbsUp リアクションが 1 つあります。

```
aws codeguru-reviewer describe-recommendation-feedback \
    --code-review-arn arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111:code-
review:RepositoryAnalysis-my-repository-name-branch-abcdefgh12345678 \
    --recommendation-
id 3be1b2e5d7ef6e298a06499379ee290c9c596cf688fdcadb08285ddb0dd390eb
```

出力:

```
{
    "RecommendationFeedback": {
        "CodeReviewArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111:code-
review:RepositoryAnalysis-my-repository-name-branch-abcdefgh12345678",
        "RecommendationId":
 "3be1b2e5d7ef6e298a06499379ee290c9c596cf688fdcadb08285ddb0dd390eb",
        "Reactions": [
```

```
            "ThumbsUp"
        ],
        "UserId": "aws-user-id",
        "CreatedTimeStamp": 1618877070.313,
        "LastUpdatedTimeStamp": 1618877948.881
    }
}
```

詳細については、「Amazon CodeGuru Reviewer ユーザーガイド」の「View recommendations and provide feedback」および「Step 4: Provide feedback」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeRecommendationFeedback」を参照してください。

### describe-repository-association

次のコード例は、describe-repository-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: GitHub リポジトリの関連付けに関する情報を返すには

次の describe-repository-association の例では、GitHub Enterprise リポジトリを使用して Associated 状態にあるリポジトリの関連付けに関する情報を返しています。

```
aws codeguru-reviewer describe-repository-association \
    --association-arn arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "RepositoryAssociation": {
        "AssociationId": "b822717e-0711-4e8a-bada-0e738289c75e",
        "Name": "mySampleRepo",
        "LastUpdatedTimeStamp": 1588102637.649,
        "ProviderType": "GitHub",
        "CreatedTimeStamp": 1588102615.636,
        "Owner": "sample-owner",
        "State": "Associated",
        "StateReason": "Pull Request Notification configuration successful",
        "AssociationArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
```

```
    }
}
```

詳細については、「Amazon CodeGuru Reviewer ユーザーガイド」の「Create a GitHub Enterprise Server repository association in Amazon CodeGuru Reviewer」を参照してください。

例 2: 失敗したリポジトリの関連付けに関する情報を返すには

次の `describe-repository-association` の例では、GitHub Enterprise リポジトリを使用して `Failed` 状態にあるリポジトリの関連付けに関する情報を返しています。

```
aws codeguru-reviewer describe-repository-association \
    --association-arn arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "RepositoryAssociation": {
        "ProviderType": "GitHubEnterpriseServer",
        "Name": "mySampleRepo",
        "LastUpdatedTimeStamp": 1596217036.892,
        "AssociationId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "CreatedTimeStamp": 1596216896.979,
        "ConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:us-
west-2:123456789012:connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
        "State": "Failed",
        "StateReason": "Failed, Please retry.",
        "AssociationArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
        "Owner": "sample-owner"
    }
}
```

詳細については、「Amazon CodeGuru Reviewer ユーザーガイド」の「Create a GitHub Enterprise Server repository association in Amazon CodeGuru Reviewer」を参照してください。

例 3: リポジトリの関連付けの解除に関する情報を返すには

次の `describe-repository-association` の例では、GitHub Enterprise リポジトリを使用して `Disassociating` 状態にあるリポジトリの関連付けに関する情報を返しています。

```
aws codeguru-reviewer describe-repository-association \
    --association-arn arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "RepositoryAssociation": {
        "ProviderType": "GitHubEnterpriseServer",
        "Name": "mySampleRepo",
        "LastUpdatedTimeStamp": 1596217036.892,
        "AssociationId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "CreatedTimeStamp": 1596216896.979,
        "ConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:us-
west-2:123456789012:connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
        "State": "Disassociating",
        "StateReason": "Source code access removal in progress",
        "AssociationArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
        "Owner": "sample-owner"
    }
}
```

詳細については、「Amazon CodeGuru Reviewer ユーザーガイド」の「Create a GitHub Enterprise Server repository association in Amazon CodeGuru Reviewer」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeRepositoryAssociation」を参照してください。

### `disassociate-repository`

次のコード例は、`disassociate-repository` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリの関連付けを解除するには

次の `disassociate-repository` では、AWS CodeCommit リポジトリを使用しているリポジトリの関連付けを解除しています。

```
aws codeguru-reviewer disassociate-repository \
```

```
    --association-arn arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "RepositoryAssociation": {
        "AssociationId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "AssociationArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "Name": "my-repository",
        "Owner": "123456789012",
        "ProviderType": "CodeCommit",
        "State": "Disassociating",
        "LastUpdatedTimeStamp": 1618939174.759,
        "CreatedTimeStamp": 1595636947.096
    },
    "Tags": {
        "Status": "Secret",
        "Team": "Saanvi"
    }
}
```

詳細については、「Amazon CodeGuru Reviewer ユーザーガイド」の「Disassociate a repository in CodeGuru Reviewer」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateRepository」を参照してください。

### list-code-reviews

次のコード例は、list-code-reviews を使用する方法を示しています。

AWS CLI

過去 90 日間に AWS アカウントで作成されたコードレビューを一覧表示するには。

次の list-code-reviews の例では、プルリクエストを使用して過去 90 日間に作成されたコードレビューを一覧表示しています。

```
aws codeguru-reviewer list-code-reviews \
    --type PullRequest
```

出力:

```
{
    "CodeReviewSummaries": [
        {
            "LastUpdatedTimeStamp": 1588897288.054,
            "Name": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "ProviderType": "GitHub",
            "PullRequestId": "5",
            "MetricsSummary": {
                "MeteredLinesOfCodeCount": 24,
                "FindingsCount": 1
            },
            "CreatedTimeStamp": 1588897068.512,
            "State": "Completed",
            "CodeReviewArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-west-2:123456789012:code-
review:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "Owner": "sample-owner",
            "RepositoryName": "sample-repository-name",
            "Type": "PullRequest"
        },
        {
            "LastUpdatedTimeStamp": 1588869793.263,
            "Name": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "ProviderType": "GitHub",
            "PullRequestId": "4",
            "MetricsSummary": {
                "MeteredLinesOfCodeCount": 29,
                "FindingsCount": 0
            },
            "CreatedTimeStamp": 1588869575.949,
            "State": "Completed",
            "CodeReviewArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-west-2:123456789012:code-
review:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "Owner": "sample-owner",
            "RepositoryName": "sample-repository-name",
            "Type": "PullRequest"
        },
        {
            "LastUpdatedTimeStamp": 1588870511.211,
            "Name": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
            "ProviderType": "GitHub",
            "PullRequestId": "4",
            "MetricsSummary": {
```

```
                "MeteredLinesOfCodeCount": 2,
                "FindingsCount": 0
            },
            "CreatedTimeStamp": 1588870292.425,
            "State": "Completed",
            "CodeReviewArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-west-2:123456789012:code-
review:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
            "Owner": "sample-owner",
            "RepositoryName": "sample-repository-name",
            "Type": "PullRequest"
        },
        {
            "LastUpdatedTimeStamp": 1588118522.452,
            "Name": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE44444",
            "ProviderType": "GitHub",
            "PullRequestId": "3",
            "MetricsSummary": {
                "MeteredLinesOfCodeCount": 29,
                "FindingsCount": 0
            },
            "CreatedTimeStamp": 1588118301.131,
            "State": "Completed",
            "CodeReviewArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-west-2:123456789012:code-
review:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE44444",
            "Owner": "sample-owner",
            "RepositoryName": "sample-repository-name",
            "Type": "PullRequest"
        },
        {
            "LastUpdatedTimeStamp": 1588112205.207,
            "Name": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE55555",
            "ProviderType": "GitHub",
            "PullRequestId": "2",
            "MetricsSummary": {
                "MeteredLinesOfCodeCount": 25,
                "FindingsCount": 0
            },
            "CreatedTimeStamp": 1588111987.443,
            "State": "Completed",
            "CodeReviewArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-west-2:123456789012:code-
review:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE55555",
            "Owner": "sample-owner",
            "RepositoryName": "sample-repository-name",
            "Type": "PullRequest"
```

```
        },
        {
            "LastUpdatedTimeStamp": 1588104489.981,
            "Name": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE66666",
            "ProviderType": "GitHub",
            "PullRequestId": "1",
            "MetricsSummary": {
                "MeteredLinesOfCodeCount": 25,
                "FindingsCount": 0
            },
            "CreatedTimeStamp": 1588104270.223,
            "State": "Completed",
            "CodeReviewArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-west-2:123456789012:code-
review:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE66666",
            "Owner": "sample-owner",
            "RepositoryName": "sample-repository-name",
            "Type": "PullRequest"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon CodeGuru Reviewer ユーザーガイド」の「View all code reviews」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListCodeReviews」を参照してください。

### `list-recommendation-feedback`

次のコード例は、`list-recommendation-feedback` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

関連付けられたリポジトリの推奨事項に対する顧客からの推奨事項のフィードバックを一覧表示するには

次の `list-recommendation-feedback` では、コードレビューに関するすべての推奨事項に対する顧客からのフィードバックを一覧表示しています。このコードレビューには、顧客から「ThumbsUp」のフィードバックが 1 つあります。

```
aws codeguru-reviewer list-recommendation-feedback \
```

```
    --code-review-arn arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111:code-
review:RepositoryAnalysis-my-repository-name-branch-abcdefgh12345678
```

出力:

```
{
    "RecommendationFeedbackSummaries": [
        {
            "RecommendationId":
 "3be1b2e5d7ef6e298a06499379ee290c9c596cf688fdcadb08285ddb0dd390eb",
            "Reactions": [
                "ThumbsUp"
            ],
            "UserId": "aws-user-id"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon CodeGuru Reviewer ユーザーガイド」の「Step 4: Provide feedback」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListRecommendationFeedback」を参照してください。

### list-recommendations

次のコード例は、list-recommendations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

完了したコードレビューの推奨事項を一覧表示するには

次の list-recommendations の例では、完了したコードレビューの推奨事項を一覧表示しています。このコードレビューには 1 つの推奨事項があります。

```
aws codeguru-reviewer list-recommendations \
    --code-review-arn arn:aws:codeguru-reviewer:us-west-2:544120495673:code-
review:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "RecommendationSummaries": [
        {
            "Description": "\n\n**Problem**  \n You are using a `ConcurrentHashMap`,
 but your usage of `containsKey()` and `get()` may not be thread-safe at lines: **63
 and 64**. In between the check and the `get()` another thread can remove the key
 and the `get()` will return `null`. The remove that can remove the key is at line:
 **59**.\n\n**Fix**  \n Consider calling `get()`, checking instead of your current
 check if the returned object is `null`, and then using that object only, without
 calling `get()` again.\n\n**More info**  \n [View an example on GitHub](https://
github.com/apache/hadoop/blob/f16cf877e565084c66bc63605659b157c4394dc8/hadoop-tools/
hadoop-aws/src/main/java/org/apache/hadoop/fs/s3a/s3guard/S3Guard.java#L302-L304)
 (external link).",
            "RecommendationId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "StartLine": 63,
            "EndLine": 64,
            "FilePath": "src/main/java/com/company/sample/application/
CreateOrderThread.java"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon CodeGuru Reviewer ユーザーガイド」の「Step 4: Provide feedback」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListRecommendations」を参照してください。

### list-repository-associations

次のコード例は、list-repository-associations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS アカウントのリポジトリの関連付けを一覧表示するには

次の list-repository-associations の例では、アカウントのリポジトリ関連付けサマリーオブジェクトのリストを返しています。返されたリストは、ProviderType、Name、State、および Owner でフィルタリングできます。

```
aws codeguru-reviewer list-repository-associations
```

出力:

```
{
    "RepositoryAssociationSummaries": [
        {
            "LastUpdatedTimeStamp": 1595886609.616,
            "Name": "test",
            "AssociationId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "Owner": "sample-owner",
            "State": "Associated",
            "AssociationArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "ProviderType": "Bitbucket"
        },
        {
            "LastUpdatedTimeStamp": 1595636969.035,
            "Name": "CodeDeploy-CodePipeline-ECS-Tutorial",
            "AssociationId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "Owner": "123456789012",
            "State": "Associated",
            "AssociationArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "ProviderType": "CodeCommit"
        },
        {
            "LastUpdatedTimeStamp": 1595634785.983,
            "Name": "My-ecs-beta-repo",
            "AssociationId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
            "Owner": "123456789012",
            "State": "Associated",
            "AssociationArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
            "ProviderType": "CodeCommit"
        },
        {
            "LastUpdatedTimeStamp": 1590712811.77,
            "Name": "MyTestCodeCommit",
            "AssociationId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE44444",
            "Owner": "123456789012",
            "State": "Associated",
            "AssociationArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE44444",
            "ProviderType": "CodeCommit"
        },
```

```
        {
            "LastUpdatedTimeStamp": 1588102637.649,
            "Name": "aws-codeguru-profiler-sample-application",
            "AssociationId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE55555",
            "Owner": "sample-owner",
            "State": "Associated",
            "AssociationArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE55555",
            "ProviderType": "GitHub"
        },
        {
            "LastUpdatedTimeStamp": 1588028233.995,
            "Name": "codeguru-profiler-demo-app",
            "AssociationId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE66666",
            "Owner": "sample-owner",
            "State": "Associated",
            "AssociationArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE66666",
            "ProviderType": "GitHub"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon CodeGuru Reviewer ユーザーガイド」の「View all repository associations in CodeGuru Reviewer」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListRepositoryAssociations」を参照してください。

### `list-tags-for-resource`

次のコード例は、`list-tags-for-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

関連付けられたリポジトリのタグを一覧表示するには

次の `list-tags-for-resource` では、関連付けられたリポジトリのタグを一覧表示しています。この関連付けられたリポジトリには 2 つのタグがあります。

```
aws codeguru-reviewer list-tags-for-resource \
```

```
    --resource-arn arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "Tags": {
        "Status": "Secret",
        "Team": "Saanvi"
    }
}
```

詳細については、「Amazon CodeGuru Reviewer ユーザーガイド」の「View tags for a CodeGuru Reviewer associated repository (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### put-recommendation-feedback

次のコード例は、put-recommendation-feedback を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コードレビューに推奨事項を追加するには

次の put-recommendation-feedback では、コードレビューに ThumbsUp の推奨事項を付けています。

```
aws codeguru-reviewer put-recommendation-feedback \
    --code-review-arn \arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111:code-
review:RepositoryAnalysis-my-repository-name-branch-abcdefgh12345678 \
    --recommendation-
id 3be1b2e5d7ef6e298a06499379ee290c9c596cf688fdcadb08285ddb0dd390eb \
    --reactions ThumbsUp
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon CodeGuru Reviewer ユーザーガイド」の「Step 4: Provide feedback」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutRecommendationFeedback」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

関連付けられたリポジトリにタグを追加するには

次の tag-resource では、関連付けられたリポジトリに 2 つのタグを追加しています。

```
aws codeguru-reviewer tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --tags Status=Secret,Team=Saanvi
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon CodeGuru Reviewer ユーザーガイド」の「Add a tag to a CodeGuru Reviewer associated repository (AWS CLI)」および「Add or update tags for a CodeGuru Reviewer associated repository (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

関連付けられたリポジトリのタグを解除するには

次の untag-resource では、キー「Secret」と「Team」を持つ 2 つのタグを関連するリポジトリから削除しています。

```
aws codeguru-reviewer untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
```

```
    --tag-keys Status Team
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon CodeGuru Reviewer ユーザーガイド」の「Remove tags from a CodeGuru Reviewer associated repository (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

## AWS CLI を使用した CodePipeline の例

次のコード例は、CodePipeline で AWS Command Line Interfaceを使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `acknowledge-job`

次のコード例は、`acknowledge-job` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定したジョブに関する情報を取得するには

この例では、指定したジョブが存在する場合、そのジョブのステータスなどの情報を返します。これは、ジョブワーカーとカスタムアクションにのみ使用されます。nonce の値とジョブ ID を判別するには、aws codepipeline poll-for-jobs を使用します。

コマンド:

```
aws codepipeline acknowledge-job --job-id f4f4ff82-2d11-EXAMPLE --nonce 3
```

出力:

```
{
  "status": "InProgress"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AcknowledgeJob」を参照してください。

### create-custom-action-type

次のコード例は、create-custom-action-type を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムアクションを作成するには

この例では、カスタムアクションの構造を含む、作成済みの JSON ファイル (ここでは MyCustomAction.json) を使用して AWS CodePipeline のカスタムアクションを作成しています。ファイルの構造など、カスタムアクションを作成するための要件の詳細については、「AWS CodePipeline ユーザーガイド」を参照してください。

```
aws codepipeline create-custom-action-type --cli-input-json file://
MyCustomAction.json
```

JSON ファイル MyCustomAction.json の内容。

```
{
    "category": "Build",
    "provider": "MyJenkinsProviderName",
    "version": "1",
    "settings": {
        "entityUrlTemplate": "https://192.0.2.4/job/{Config:ProjectName}/",
        "executionUrlTemplate": "https://192.0.2.4/job/{Config:ProjectName}/
lastSuccessfulBuild/{ExternalExecutionId}/"
    },
    "configurationProperties": [
```

```
        {
            "name": "MyJenkinsExampleBuildProject",
            "required": true,
            "key": true,
            "secret": false,
            "queryable": false,
            "description": "The name of the build project must be provided when this
 action is added to the pipeline.",
            "type": "String"
        }
    ],
    "inputArtifactDetails": {
        "maximumCount": 1,
        "minimumCount": 0
    },
    "outputArtifactDetails": {
        "maximumCount": 1,
        "minimumCount": 0
    }
}
```

このコマンドは、カスタムアクションの構造を返します。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateCustomActionType」を参照してください。

### create-pipeline

次のコード例は、create-pipeline を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パイプラインを作成するには

この例では、パイプラインの構造を含む作成済みの JSON ファイル (ここでは MySecondPipeline.json) を使用して AWS CodePipeline にパイプラインを作成しています。ファイルの構造など、パイプラインを作成するための要件の詳細については、「AWS CodePipeline ユーザーガイド」を参照してください。

コマンド:

```
aws codepipeline create-pipeline --cli-input-json file://MySecondPipeline.json
```

JSON ファイルのサンプルの内容:

```
{
 "pipeline": {
  "roleArn": "arn:aws:iam::111111111111:role/AWS-CodePipeline-Service",
  "stages": [
    {
      "name": "Source",
      "actions": [
        {
          "inputArtifacts": [],
          "name": "Source",
          "actionTypeId": {
            "category": "Source",
            "owner": "AWS",
            "version": "1",
            "provider": "S3"
          },
          "outputArtifacts": [
            {
              "name": "MyApp"
            }
          ],
          "configuration": {
            "S3Bucket": "awscodepipeline-demo-bucket",
            "S3ObjectKey": "aws-codepipeline-s3-aws-codedeploy_linux.zip"
          },
          "runOrder": 1
        }
      ]
    },
    {
      "name": "Beta",
      "actions": [
        {
          "inputArtifacts": [
            {
              "name": "MyApp"
            }
          ],
          "name": "CodePipelineDemoFleet",
          "actionTypeId": {
            "category": "Deploy",
            "owner": "AWS",
```

```
            "version": "1",
            "provider": "CodeDeploy"
          },
          "outputArtifacts": [],
          "configuration": {
            "ApplicationName": "CodePipelineDemoApplication",
            "DeploymentGroupName": "CodePipelineDemoFleet"
          },
          "runOrder": 1
        }
      ]
    }
  ],
  "artifactStore": {
    "type": "S3",
    "location": "codepipeline-us-east-1-11EXAMPLE11"
  },
  "name": "MySecondPipeline",
  "version": 1
 }
}
```

出力:

```
This command returns the structure of the pipeline.
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreatePipeline」を参照してください。

### delete-custom-action-type

次のコード例は、delete-custom-action-type を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムアクションを削除するには

この例では、削除するアクションのタイプ、プロバイダー名、バージョン番号を含む、作成済みの JSON ファイル (ここでは DeleteMyCustomAction.json) を使用して、AWS CodePipeline のカスタムアクションを削除しています。list-action-types コマンドを使用して、カテゴリ、バージョン、プロバイダーの正しい値を表示します。

コマンド:

```
aws codepipeline delete-custom-action-type --cli-input-json file://
DeleteMyCustomAction.json
```

JSON ファイルのサンプルの内容:

```
{
  "category": "Build",
  "version": "1",
  "provider": "MyJenkinsProviderName"
}
```

出力:

```
None.
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteCustomActionType」を参照してください。

### delete-pipeline

次のコード例は、delete-pipeline を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パイプラインを削除するには

この例では、AWS CodePipeline から MySecondPipeline という名前のパイプラインを削除しています。list-pipelines コマンドを使用して、AWS アカウントに関連付けられているパイプラインのリストを表示します。

コマンド:

```
aws codepipeline delete-pipeline --name MySecondPipeline
```

出力:

```
None.
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePipeline」を参照してください。

### delete-webhook

次のコード例は、delete-webhook を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ウェブフックを削除するには

次の delete-webhook の例では、GitHub バージョン 1 ソースアクションのウェブフックを削除します。ウェブフックを削除する前に、deregister-webhook-with-third-party コマンドを使用してそのウェブフックの登録を解除する必要があります。

```
aws codepipeline delete-webhook \
    --name my-webhook
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS CodePipeline ユーザーガイド」の「Delete the webhook for your GitHub source」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteWebhook」を参照してください。

### deregister-webhook-with-third-party

次のコード例は、deregister-webhook-with-third-party を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ウェブフックの登録を解除するには

次の deregister-webhook-with-third-party の例では、GitHub バージョン 1 ソースアクションのウェブフックを削除します。ウェブフックを削除する前に、その登録を解除する必要があります。

```
aws codepipeline deregister-webhook-with-third-party \
    --webhook-name my-webhook
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS CodePipeline ユーザーガイド」の「Delete the webhook for your GitHub source」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeregisterWebhookWithThirdParty」を参照してください。

### disable-stage-transition

次のコード例は、disable-stage-transition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パイプライン内のステージへの移行を無効にするには

この例では、AWS CodePipeline の MyFirstPipeline パイプラインのベータステージへの移行を無効にしています。

コマンド:

```
aws codepipeline disable-stage-transition --pipeline-name MyFirstPipeline --stage-name Beta  --transition-type Inbound
```

出力:

```
None.
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisableStageTransition」を参照してください。

### enable-stage-transition

次のコード例は、enable-stage-transition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パイプライン内のステージへの移行を有効にするには

この例では、AWS CodePipeline の MyFirstPipeline パイプラインのベータステージへの移行を有効にしています。

コマンド:

```
aws codepipeline enable-stage-transition --pipeline-name MyFirstPipeline --stage-
name Beta  --transition-type Inbound
```

出力:

```
None.
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EnableStageTransition」を参照してください。

### get-job-details

次のコード例は、get-job-details を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ジョブの詳細を取得するには

この例では、ID が f4f4ff82-2d11-EXAMPLE で表されるジョブに関する詳細を返しています。このコマンドはカスタムアクションにのみ使用されます。このコマンドが呼び出されると、カスタムアクションに必要な場合、AWS CodePipeline はパイプラインのアーティファクトを保存するために使用される Amazon S3 バケットの一時的な認証情報を返します。このコマンドは、アクションに定義されているシークレット値がある場合は、それも返します。

コマンド:

```
aws codepipeline get-job-details --job-id f4f4ff82-2d11-EXAMPLE
```

出力:

```
{
 "jobDetails": {
  "accountId": "111111111111",
  "data": {
    "actionConfiguration": {
      "__type": "ActionConfiguration",
      "configuration": {
        "ProjectName": "MyJenkinsExampleTestProject"
      }
```

```
    },
    "actionTypeId": {
      "__type": "ActionTypeId",
      "category": "Test",
      "owner": "Custom",
      "provider": "MyJenkinsProviderName",
      "version": "1"
    },
    "artifactCredentials": {
      "__type": "AWSSessionCredentials",
      "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
      "secretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
      "sessionToken":
 "fICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwd
+a4GmWIWJ21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/
f0wYK8m9TrDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/
MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpEIbb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQ
+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0FkbFFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs
    },
    "inputArtifacts": [
      {
        "__type": "Artifact",
        "location": {
          "s3Location": {
            "bucketName": "codepipeline-us-east-1-11EXAMPLE11",
            "objectKey": "MySecondPipeline/MyAppBuild/EXAMPLE"
          },
          "type": "S3"
        },
        "name": "MyAppBuild"
      }
    ],
    "outputArtifacts": [],
    "pipelineContext": {
      "__type": "PipelineContext",
      "action": {
        "name": "MyJenkinsTest-Action"
      },
      "pipelineName": "MySecondPipeline",
      "stage": {
        "name": "Testing"
      }
    }
  },
```

```
  "id": "f4f4ff82-2d11-EXAMPLE"
 }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetJobDetails」を参照してください。

### get-pipeline-state

次のコード例は、get-pipeline-state を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パイプラインの状態に関する情報を取得するには

この例では、MyFirstPipeline という名前のパイプラインの最新の状態を返しています。

コマンド:

```
aws codepipeline get-pipeline-state --name MyFirstPipeline
```

出力:

```
{
 "created": 1446137312.204,
 "pipelineName": "MyFirstPipeline",
 "pipelineVersion": 1,
 "stageStates": [
  {
    "actionStates": [
      {
        "actionName": "Source",
        "entityUrl": "https://console.aws.amazon.com/s3/home?#",
        "latestExecution": {
          "lastStatusChange": 1446137358.328,
          "status": "Succeeded"
        }
      }
    ],
    "stageName": "Source"
  },
  {
    "actionStates": [
```

```
      {
        "actionName": "CodePipelineDemoFleet",
        "entityUrl": "https://console.aws.amazon.com/codedeploy/home?#/applications/
CodePipelineDemoApplication/deployment-groups/CodePipelineDemoFleet",
        "latestExecution": {
          "externalExecutionId": "d-EXAMPLE",
          "externalExecutionUrl": "https://console.aws.amazon.com/codedeploy/home?#/
deployments/d-EXAMPLE",
          "lastStatusChange": 1446137493.131,
          "status": "Succeeded",
          "summary": "Deployment Succeeded"
        }
      }
    ],
    "inboundTransitionState": {
      "enabled": true
    },
    "stageName": "Beta"
  }
 ],
 "updated": 1446137312.204
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPipelineState」を参照してください。

### get-pipeline

次のコード例は、get-pipeline を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パイプラインの構造を表示するには

この例では、MyFirstPipeline という名前のパイプラインの構造を返しています。

コマンド:

```
aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline
```

出力:

```
{
```

```
  "pipeline": {
      "roleArn": "arn:aws:iam::111111111111:role/AWS-CodePipeline-Service",
      "stages": [
          {
              "name": "Source",
              "actions": [
                  {
                      "inputArtifacts": [],
                      "name": "Source",
                      "actionTypeId": {
                          "category": "Source",
                          "owner": "AWS",
                          "version": "1",
                          "provider": "S3"
                      },
                      "outputArtifacts": [
                          {
                              "name": "MyApp"
                          }
                      ],
                      "configuration": {
                          "S3Bucket": "awscodepipeline-demo-bucket",
                          "S3ObjectKey": "aws-codepipeline-s3-aws-
codedeploy_linux.zip"
                      },
                      "runOrder": 1
                  }
              ]
          },
          {
              "name": "Beta",
              "actions": [
                  {
                      "inputArtifacts": [
                          {
                              "name": "MyApp"
                          }
                      ],
                      "name": "CodePipelineDemoFleet",
                      "actionTypeId": {
                          "category": "Deploy",
                          "owner": "AWS",
                          "version": "1",
                          "provider": "CodeDeploy"
```

```
                    },
                    "outputArtifacts": [],
                    "configuration": {
                        "ApplicationName": "CodePipelineDemoApplication",
                        "DeploymentGroupName": "CodePipelineDemoFleet"
                    },
                    "runOrder": 1
                }
            ]
        }
    ],
    "artifactStore": {
        "type": "S3",
        "location": "codepipeline-us-east-1-11EXAMPLE11"
    },
    "name": "MyFirstPipeline",
    "version": 1
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPipeline」を参照してください。

### list-action-executions

次のコード例は、list-action-executions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクション実行を一覧表示するには

次の list-action-executions の例では、パイプラインのアクションの実行に関する詳細として、アクション実行 ID、入力アーティファクト、出力アーティファクト、実行結果、ステータスなどを表示しています。

```
aws codepipeline list-action-executions \
    --pipeline-name myPipeline
```

出力:

```
{
    "actionExecutionDetails": [
```

```
        {
            "pipelineExecutionId": "EXAMPLE0-adfc-488e-bf4c-1111111720d3",
            "actionExecutionId": "EXAMPLE4-2ee8-4853-bd6a-111111158148",
            "pipelineVersion": 12,
            "stageName": "Deploy",
            "actionName": "Deploy",
            "startTime": 1598572628.6,
            "lastUpdateTime": 1598572661.255,
            "status": "Succeeded",
            "input": {
                "actionTypeId": {
                    "category": "Deploy",
                    "owner": "AWS",
                    "provider": "CodeDeploy",
                    "version": "1"
                },
                "configuration": {
                    "ApplicationName": "my-application",
                    "DeploymentGroupName": "my-deployment-group"
                },
                "resolvedConfiguration": {
                    "ApplicationName": "my-application",
                    "DeploymentGroupName": "my-deployment-group"
                },
                "region": "us-east-1",
                "inputArtifacts": [
                    {
                        "name": "SourceArtifact",
                        "s3location": {
                            "bucket": "artifact-bucket",
                            "key": "myPipeline/SourceArti/key"
                        }
                    }
                ],
                "namespace": "DeployVariables"
            },
            "output": {
                "outputArtifacts": [],
                "executionResult": {
                    "externalExecutionId": "d-EXAMPLEE5",
                    "externalExecutionSummary": "Deployment Succeeded",
                    "externalExecutionUrl": "https://myaddress.com"
                },
                "outputVariables": {}
```

```
            }
        },
        {
            "pipelineExecutionId": "EXAMPLE0-adfc-488e-bf4c-1111111720d3",
            "actionExecutionId": "EXAMPLE5-abb4-4192-9031-11111113a7b0",
            "pipelineVersion": 12,
            "stageName": "Source",
            "actionName": "Source",
            "startTime": 1598572624.387,
            "lastUpdateTime": 1598572628.16,
            "status": "Succeeded",
            "input": {
                "actionTypeId": {
                    "category": "Source",
                    "owner": "AWS",
                    "provider": "CodeCommit",
                    "version": "1"
                },
                "configuration": {
                    "BranchName": "production",
                    "PollForSourceChanges": "false",
                    "RepositoryName": "my-repo"
                },
                "resolvedConfiguration": {
                    "BranchName": "production",
                    "PollForSourceChanges": "false",
                    "RepositoryName": "my-repo"
                },
                "region": "us-east-1",
                "inputArtifacts": [],
                "namespace": "SourceVariables"
            },
            "output": {
                "outputArtifacts": [
                    {
                        "name": "SourceArtifact",
                        "s3location": {
                            "bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
                            "key": "myPipeline/SourceArti/key"
                        }
                    }
                ],
                "executionResult": {
```

```
                    "externalExecutionId":
 "1111111ad99dcd35914c00b7fbea13995EXAMPLE",
                    "externalExecutionSummary": "Edited template.yml",
                    "externalExecutionUrl": "https://myaddress.com"
                },
                "outputVariables": {
                    "AuthorDate": "2020-05-08T17:45:43Z",
                    "BranchName": "production",
                    "CommitId": "EXAMPLEad99dcd35914c00b7fbea139951111111",
                    "CommitMessage": "Edited template.yml",
                    "CommitterDate": "2020-05-08T17:45:43Z",
                    "RepositoryName": "my-repo"
                }
            }
        },
. . . .
```

詳細については、「AWS CodePipeline ユーザーガイド」の「View action executions (CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListActionExecutions」を参照してください。

### `list-action-types`

次のコード例は、`list-action-types` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能なアクションタイプを表示するには

単独で使用する list-action-types コマンドは、AWS アカウントで使用できるすべてのアクションの構造を返します。この例では、--action-owner-filter オプションを使用して、カスタムアクションのみを返しています。

コマンド:

```
aws codepipeline list-action-types --action-owner-filter Custom
```

出力:

```
{
```

```
  "actionTypes": [
      {
          "inputArtifactDetails": {
              "maximumCount": 5,
              "minimumCount": 0
          },
          "actionConfigurationProperties": [
              {
                  "secret": false,
                  "required": true,
                  "name": "MyJenkinsExampleBuildProject",
                  "key": true,
                  "queryable": true
              }
          ],
          "outputArtifactDetails": {
              "maximumCount": 5,
              "minimumCount": 0
          },
          "id": {
              "category": "Build",
              "owner": "Custom",
              "version": "1",
              "provider": "MyJenkinsProviderName"
          },
          "settings": {
              "entityUrlTemplate": "http://192.0.2.4/job/{Config:ProjectName}",
              "executionUrlTemplate": "http://192.0.2.4/job/{Config:ProjectName}/
{ExternalExecutionId}"
          }
      },
      {
          "inputArtifactDetails": {
              "maximumCount": 5,
              "minimumCount": 0
          },
          "actionConfigurationProperties": [
              {
                  "secret": false,
                  "required": true,
                  "name": "MyJenkinsExampleTestProject",
                  "key": true,
                  "queryable": true
              }
```

```
            ],
            "outputArtifactDetails": {
                "maximumCount": 5,
                "minimumCount": 0
            },
            "id": {
                "category": "Test",
                "owner": "Custom",
                "version": "1",
                "provider": "MyJenkinsProviderName"
            },
            "settings": {
                "entityUrlTemplate": "http://192.0.2.4/job/{Config:ProjectName}",
                "executionUrlTemplate": "http://192.0.2.4/job/{Config:ProjectName}/
{ExternalExecutionId}"
            }
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListActionTypes」を参照してください。

### list-pipeline-executions

次のコード例は、list-pipeline-executions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パイプラインの実行履歴を表示するには

次の list-pipeline-executions の例では、AWS アカウントのパイプラインのパイプライン実行履歴を表示しています。

```
aws codepipeline list-pipeline-executions \
    --pipeline-name MyPipeline
```

出力:

```
{
    "pipelineExecutionSummaries": [
        {
```

```
            "lastUpdateTime": 1496380678.648,
            "pipelineExecutionId": "7cf7f7cb-3137-539g-j458-d7eu3EXAMPLE",
            "startTime": 1496380258.243,
            "status": "Succeeded"
        },
        {
            "lastUpdateTime": 1496591045.634,
            "pipelineExecutionId": "3137f7cb-8d494hj4-039j-d84l-d7eu3EXAMPLE",
            "startTime": 1496590401.222,
            "status": "Succeeded"
        },
        {
            "lastUpdateTime": 1496946071.6456,
            "pipelineExecutionId": "4992f7jf-7cf7-913k-k334-d7eu3EXAMPLE",
            "startTime": 1496945471.5645,
            "status": "Succeeded"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodePipeline ユーザーガイド」の「View execution history」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPipelineExecutions」を参照してください。

### `list-pipelines`

次のコード例は、`list-pipelines` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パイプラインのリストを表示するには

この例では、ユーザーの AWS アカウントに関連付けられているすべての AWS CodePipeline パイプラインを一覧表示しています。

コマンド:

```
aws codepipeline list-pipelines
```

出力:

```
{
  "pipelines": [
      {
          "updated": 1439504274.641,
          "version": 1,
          "name": "MyFirstPipeline",
          "created": 1439504274.641
      },
      {
          "updated": 1436461837.992,
          "version": 2,
          "name": "MySecondPipeline",
          "created": 1436460801.381
      }
      ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPipelines」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

タグを一覧表示するには

次の list-tags-for-resource の例では、指定されたパイプラインリソースにアタッチされたすべてのタグのリストを取得しています。

```
aws codepipeline list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-east-1:123456789012:MyPipeline
```

出力:

```
{
    "tags": {
        "Project": "ProjectA",
        "IscontainerBased": "true"
    }
```

```
}
```

詳細については、「AWS CodePipeline ユーザーガイド」の「View tags for a pipeline (CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### `list-webhooks`

次のコード例は、`list-webhooks` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ウェブフックを一覧表示するには

次の `list-webhooks` の例では、指定されたパイプラインリソースにアタッチされたすべてのタグのリストを取得しています。

```
aws codepipeline list-webhooks \
    --endpoint-url "https://codepipeline.eu-central-1.amazonaws.com" \
    --region "eu-central-1"
```

出力:

```
{
    "webhooks": [
        {
            "url": "https://webhooks.domain.com/
trigger111111111EXAMPLE1111111111111111": {
                "authenticationConfiguration": {
                    "SecretToken": "Secret"
                },
                "name": "my-webhook",
                "authentication": "GITHUB_HMAC",
                "targetPipeline": "my-Pipeline",
                "targetAction": "Source",
                "filters": [
                    {
                        "jsonPath": "$.ref",
                        "matchEquals": "refs/heads/{Branch}"
                    }
```

```
                ]
            },
            "arn": "arn:aws:codepipeline:eu-central-1:123456789012:webhook:my-
webhook"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodePipeline ユーザーガイド」の「List webhooks in your account」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListWebhooks」を参照してください。

### poll-for-jobs

次のコード例は、poll-for-jobs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能なジョブを表示するには

この例では、ジョブワーカーが実行するジョブに関する情報を返しています。この例では、事前定義済みの JSON ファイル (MyActionTypeInfo.json) を使用して、ジョブワーカーがジョブを処理するアクションタイプに関する情報を提供しています。このコマンドはカスタムアクションにのみ使用されます。このコマンドが呼び出されると、AWS CodePipeline はパイプラインのアーティファクトを保存するために使用される Amazon S3 バケットの一時的な認証情報を返します。このコマンドは、アクションに定義されているシークレット値がある場合は、それも返します。

コマンド:

```
aws codepipeline poll-for-jobs --cli-input-json file://MyActionTypeInfo.json
```

JSON ファイルのサンプルの内容:

```
{
  "actionTypeId": {
    "category": "Test",
    "owner": "Custom",
    "provider": "MyJenkinsProviderName",
```

```
    "version": "1"
  },
  "maxBatchSize": 5,
  "queryParam": {
      "ProjectName": "MyJenkinsTestProject"
  }
}
```

出力:

```
{
 "jobs": [
  {
    "accountId": "111111111111",
    "data": {
      "actionConfiguration": {
        "__type": "ActionConfiguration",
        "configuration": {
          "ProjectName": "MyJenkinsExampleTestProject"
        }
      },
      "actionTypeId": {
        "__type": "ActionTypeId",
        "category": "Test",
        "owner": "Custom",
        "provider": "MyJenkinsProviderName",
        "version": "1"
      },
      "artifactCredentials": {
        "__type": "AWSSessionCredentials",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "secretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
        "sessionToken":
 "fICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwd
+a4GmWIWJ21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/
f0wYK8m9TrDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/
MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpEIbb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQ
+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0FkbFFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs
      },
      "inputArtifacts": [
        {
          "__type": "Artifact",
          "location": {
```

```
            "s3Location": {
              "bucketName": "codepipeline-us-east-1-11EXAMPLE11",
              "objectKey": "MySecondPipeline/MyAppBuild/EXAMPLE"
            },
            "type": "S3"
          },
          "name": "MyAppBuild"
        }
      ],
      "outputArtifacts": [],
      "pipelineContext": {
        "__type": "PipelineContext",
        "action": {
          "name": "MyJenkinsTest-Action"
        },
        "pipelineName": "MySecondPipeline",
        "stage": {
          "name": "Testing"
        }
      }
    },
    "id": "ef66c259-64f9-EXAMPLE",
    "nonce": "3"
  }
 ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PollForJobs」を参照してください。

### put-webhook

次のコード例は、put-webhook を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ウェブフックを作成するには

次の put-webhook の例では、GitHub バージョン 1 ソースアクションのウェブフックを作成しています。ウェブフックを作成したら、register-webhook-with-third-party コマンドを使用してウェブフックを登録する必要があります。

```
aws codepipeline put-webhook \
```

```
    --cli-input-json file://webhook_json.json \
    --region "eu-central-1"
```

webhook_json.json の内容:

```
{
    "webhook": {
        "name": "my-webhook",
        "targetPipeline": "pipeline_name",
        "targetAction": "source_action_name",
        "filters": [
            {
                "jsonPath": "$.ref",
                "matchEquals": "refs/heads/{Branch}"
            }
        ],
        "authentication": "GITHUB_HMAC",
        "authenticationConfiguration": {
            "SecretToken": "secret"
        }
    }
}
```

出力:

```
{
    "webhook": {
        "url": "https://webhooks.domain.com/
trigger111111111EXAMPLE11111111111111111",
        "definition": {
            "authenticationConfiguration": {
                "SecretToken": "secret"
            },
            "name": "my-webhook",
            "authentication": "GITHUB_HMAC",
            "targetPipeline": "pipeline_name",
            "targetAction": "Source",
            "filters": [
                {
                    "jsonPath": "$.ref",
                    "matchEquals": "refs/heads/{Branch}"
                }
            ]
```

```
        },
        "arn": "arn:aws:codepipeline:eu-central-1:123456789012:webhook:my-webhook"
    },
    "tags": [
        {
            "key": "Project",
            "value": "ProjectA"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodePipeline ユーザーガイド」の「Create a webhook for a GitHub source」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutWebhook」を参照してください。

### `retry-stage-execution`

次のコード例は、`retry-stage-execution` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

失敗したアクションを再試行するには

次の `retry-stage-execution` の例では、失敗したアクションを持つステージを再試行しています。

```
aws codepipeline retry-stage-execution \
    --pipeline-name MyPipeline \
    --stage-name Deploy \
    --pipeline-execution-id b59babff-5f34-EXAMPLE \
    --retry-mode FAILED_ACTIONS
```

出力:

```
{
    "pipelineExecutionId": "b59babff-5f34-EXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS CodePipeline ユーザーガイド」の「Retry failed actions (CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RetryStageExecution」を参照してください。

### start-pipeline-execution

次のコード例は、start-pipeline-execution を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パイプラインを介して最新のリビジョンを実行するには

この例では、「MyFirstPipeline」という名前のパイプラインを介して、パイプラインのソースステージに存在する最新のリビジョンを実行しています。

コマンド:

```
aws codepipeline start-pipeline-execution --name MyFirstPipeline
```

出力:

```
{
  "pipelineExecutionId": "3137f7cb-7cf7-EXAMPLE"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartPipelineExecution」を参照してください。

### stop-pipeline-execution

次のコード例は、stop-pipeline-execution を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パイプライン実行を停止するには

次の stop-pipeline-execution の例では、デフォルトで進行中のアクションが完了するまで待機し、その後パイプラインを停止しています。実行がすでに [停止] 状態になっている場合、[Stop and wait (停止して待機)] を選択することはできません。実行がすでに [停止] 状態になっている場合、[Stop and abandon (停止して中止)] を選択することはできません。

```
aws codepipeline stop-pipeline-execution \
```

```
    --pipeline-name MyFirstPipeline \
    --pipeline-execution-id d-EXAMPLE \
    --reason "Stopping pipeline after the build action is done"
```

このコマンドは出力なしを返します。

詳細については、「AWS CodePipeline ユーザーガイド」の「Stop a pipeline execution (CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopPipelineExecution」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースにタグを付けるには

次の tag-resource の例では、提供されたタグのセットをパイプラインに関連付けています。このコマンドを使用して、タグを追加または編集します。

```
aws codepipeline tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-east-1:123456789012:MyPipeline \
    --tags key=Project,value=ProjectA key=IscontainerBased,value=true
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS CodePipeline ユーザーガイド」の「Add tags to a pipeline (CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

接続リソースから AWS のタグを削除するには

次の untag-resource の例では、指定されたリソースからタグを削除しています。

```
aws codepipeline untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-east-1:123456789012:MyPipeline \
    --tag-keys Project IscontainerBased
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS CodePipeline ユーザーガイド」の「Remove tags from a pipeline (CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-pipeline

次のコード例は、update-pipeline を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パイプラインの構造を更新するには

この例では、update-pipeline コマンドで --cli-input-json 引数を使用しています。この例では、事前定義済みの JSON ファイル (MyFirstPipeline.json) を使用してパイプラインの構造を更新しています。AWSCodePipeline は JSON ファイルに含まれるパイプライン名を認識し、パイプライン構造の変更されたフィールドの変更を適用してパイプラインを更新します。

事前定義された JSON ファイルを作成するときは、次のガイドラインを使用します。

get-pipeline コマンドを使用して取得したパイプライン構造を使用する場合は、JSON ファイル内のパイプライン構造からメタデータセクション (「metadata」: { } 行と、「created」、「pipelineARN」、「updated」フィールド) を削除する必要があります。パイプライン名は変更できません。

コマンド:

```
aws codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://MyFirstPipeline.json
```

サンプル JSON ファイルの内容:

```
{
 "pipeline": {
```

```
  "roleArn": "arn:aws:iam::111111111111:role/AWS-CodePipeline-Service",
  "stages": [
    {
      "name": "Source",
      "actions": [
        {
          "inputArtifacts": [],
          "name": "Source",
          "actionTypeId": {
            "category": "Source",
            "owner": "AWS",
            "version": "1",
            "provider": "S3"
          },
          "outputArtifacts": [
            {
              "name": "MyApp"
            }
          ],
          "configuration": {
            "S3Bucket": "awscodepipeline-demo-bucket2",
            "S3ObjectKey": "aws-codepipeline-s3-aws-codedeploy_linux.zip"
          },
          "runOrder": 1
        }
      ]
    },
    {
      "name": "Beta",
      "actions": [
        {
          "inputArtifacts": [
            {
              "name": "MyApp"
            }
          ],
          "name": "CodePipelineDemoFleet",
          "actionTypeId": {
            "category": "Deploy",
            "owner": "AWS",
            "version": "1",
            "provider": "CodeDeploy"
          },
          "outputArtifacts": [],
```

```
          "configuration": {
            "ApplicationName": "CodePipelineDemoApplication",
            "DeploymentGroupName": "CodePipelineDemoFleet"
          },
          "runOrder": 1
        }
      ]
    }
  ],
  "artifactStore": {
    "type": "S3",
    "location": "codepipeline-us-east-1-11EXAMPLE11"
  },
  "name": "MyFirstPipeline",
  "version": 1
 }
}
```

出力:

```
{
 "pipeline": {
  "artifactStore": {
    "location": "codepipeline-us-east-1-11EXAMPLE11",
    "type": "S3"
  },
  "name": "MyFirstPipeline",
  "roleArn": "arn:aws:iam::111111111111:role/AWS-CodePipeline-Service",
  "stages": [
    {
      "actions": [
        {
          "actionTypeId": {
            "__type": "ActionTypeId",
            "category": "Source",
            "owner": "AWS",
            "provider": "S3",
            "version": "1"
          },
          "configuration": {
            "S3Bucket": "awscodepipeline-demo-bucket2",
            "S3ObjectKey": "aws-codepipeline-s3-aws-codedeploy_linux.zip"
          },
```

```
          "inputArtifacts": [],
          "name": "Source",
          "outputArtifacts": [
            {
              "name": "MyApp"
            }
          ],
          "runOrder": 1
        }
      ],
      "name": "Source"
    },
    {
      "actions": [
        {
          "actionTypeId": {
            "__type": "ActionTypeId",
            "category": "Deploy",
            "owner": "AWS",
            "provider": "CodeDeploy",
            "version": "1"
          },
          "configuration": {
            "ApplicationName": "CodePipelineDemoApplication",
            "DeploymentGroupName": "CodePipelineDemoFleet"
          },
          "inputArtifacts": [
            {
              "name": "MyApp"
            }
          ],
          "name": "CodePipelineDemoFleet",
          "outputArtifacts": [],
          "runOrder": 1
        }
      ],
      "name": "Beta"
    }
  ],
  "version": 3
 }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdatePipeline」を参照してください。

## AWS CLI を使用した AWS CodeStar Notifications の例

次のコード例は、AWS CodeStar Notifications で AWS Command Line Interfaceを使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `create-notification-rule`

次のコード例は、`create-notification-rule` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

通知ルールを作成するには

次の `create-notification-rule` の例では、`rule.json` という名前の JSON ファイルを使用して、指定された AWS アカウントで `MyDemoRepo` という名前のリポジトリに `MyNotificationRule` という名前の通知ルールを作成しています。ブランチとタグが作成されると、詳細タイプが FULL の通知が指定されたターゲットである Amazon SNS トピックに送信されます。

```
aws codestar-notifications create-notification-rule \
    --cli-input-json file://rule.json
```

`rule.json` の内容:

```
{
    "Name": "MyNotificationRule",
    "EventTypeIds": [
        "codecommit-repository-branches-and-tags-created"
    ],
    "Resource": "arn:aws:codecommit:us-east-1:123456789012:MyDemoRepo",
    "Targets": [
        {
            "TargetType": "SNS",
            "TargetAddress": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:MyNotificationTopic"
        }
    ],
    "Status": "ENABLED",
    "DetailType": "FULL"
}
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:codestar-notifications:us-east-1:123456789012:notificationrule/
dc82df7a-EXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS Developer Tools Console ユーザーガイド」の「Create a Notification rule」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateNotificationRule」を参照してください。

### delete-notification-rule

次のコード例は、delete-notification-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

通知ルールを削除するには

次の delete-notification-rule の例では、指定された通知ルールを削除しています。

```
aws codestar-notifications delete-notification-rule \
```

```
    --arn arn:aws:codestar-notifications:us-east-1:123456789012:notificationrule/
dc82df7a-EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:codestar-notifications:us-east-1:123456789012:notificationrule/
dc82df7a-EXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS Developer Tools Console ユーザーガイド」の「Delete a Notification Rule」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteNotificationRule」を参照してください。

### delete-target

次のコード例は、delete-target を使用する方法を示しています。

AWS CLI

通知ルールのターゲットを削除するには

次の delete-target の例では、指定したターゲットを、ターゲットとして使用するように設定されているすべての通知ルールから削除し、次にそのターゲットも削除しています。

```
aws codestar-notifications  delete-target \
    --target-address arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:MyNotificationTopic \
    --force-unsubscribe-all
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Developer Tools Console ユーザーガイド」の「Delete a Notification Rule Target」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteTarget」を参照してください。

### describe-notification-rule

次のコード例は、describe-notification-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

通知ルールの詳細を取得するには

次の describe-notification-rule の例では、指定された通知ルールの詳細を取得しています。

```
aws codestar-notifications describe-notification-rule \
    --arn arn:aws:codestar-notifications:us-west-2:123456789012:notificationrule/
dc82df7a-EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "LastModifiedTimestamp": 1569199844.857,
    "EventTypes": [
        {
            "ServiceName": "CodeCommit",
            "EventTypeName": "Branches and tags: Created",
            "ResourceType": "Repository",
            "EventTypeId": "codecommit-repository-branches-and-tags-created"
        }
    ],
    "Status": "ENABLED",
    "DetailType": "FULL",
    "Resource": "arn:aws:codecommit:us-west-2:123456789012:MyDemoRepo",
    "Arn": "arn:aws:codestar-notifications:us-west-w:123456789012:notificationrule/
dc82df7a-EXAMPLE",
    "Targets": [
        {
            "TargetStatus": "ACTIVE",
            "TargetAddress": "arn:aws:sns:us-
west-2:123456789012:MyNotificationTopic",
            "TargetType": "SNS"
        }
    ],
    "Name": "MyNotificationRule",
    "CreatedTimestamp": 1569199844.857,
    "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major"
}
```

詳細については、「AWS Developer Tools Console ユーザーガイド」の「View Notification Rules」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeNotificationRule」を参照してください。

### list-event-types

次のコード例は、list-event-types を使用する方法を示しています。

AWS CLI

通知ルールのイベントタイプのリストを取得するには

次の list-event-types の例では、CodeDeploy アプリケーションで使用可能なすべての通知イベントタイプのフィルタリングされたリストを取得しています。フィルターを使用しない場合、コマンドはすべてのリソースタイプに対するすべての通知イベントタイプを返します。

```
aws codestar-notifications list-event-types \
    --filters Name=SERVICE_NAME,Value=CodeDeploy
```

出力:

```
{
    "EventTypes": [
        {
            "EventTypeId": "codedeploy-application-deployment-succeeded",
            "ServiceName": "CodeDeploy",
            "EventTypeName": "Deployment: Succeeded",
            "ResourceType": "Application"
        },
        {
            "EventTypeId": "codedeploy-application-deployment-failed",
            "ServiceName": "CodeDeploy",
            "EventTypeName": "Deployment: Failed",
            "ResourceType": "Application"
        },
        {
            "EventTypeId": "codedeploy-application-deployment-started",
            "ServiceName": "CodeDeploy",
            "EventTypeName": "Deployment: Started",
            "ResourceType": "Application"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Developer Tools Console ユーザーガイド」の「Create a Notification Rule」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListEventTypes」を参照してください。

### `list-notification-rules`

次のコード例は、`list-notification-rules` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

通知ルールのリストを取得するには

次の `list-notification-rules` の例では、指定された AWS リージョン内におけるすべての通知ルールのリストを取得しています。

```
aws codestar-notifications list-notification-rules --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "NotificationRules": [
        {
            "Id": "dc82df7a-EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:codestar-notifications:us-
east-1:123456789012:notificationrule/dc82df7a-EXAMPLE"
        },
        {
            "Id": "8d1f0983-EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:codestar-notifications:us-
east-1:123456789012:notificationrule/8d1f0983-EXAMPLE"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Developer Tools Console ユーザーガイド」の「View Notification Rules」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListNotificationRules」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

通知ルールにアタッチされたタグのリストを取得するには

次の list-tags-for-resource の例では、指定された通知ルールにアタッチされたすべてのタグのリストを取得しています。この例では現在、通知ルールに関連付けられているタグがありません。

```
aws codestar-notifications list-tags-for-resource \
    --arn arn:aws:codestar-notifications:us-east-1:123456789012:notificationrule/
fe1efd35-EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "Tags": {}
}
```

詳細については、「AWS Developer Tools Console ユーザーガイド」の「Create a Notification Rule」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### list-targets

次のコード例は、list-targets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

通知ルールのターゲットのリストを取得するには

次の list-targets の例では、指定された AWS リージョン内におけるすべての通知ルールのターゲットのリストを取得しています。

```
aws codestar-notifications list-targets \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "Targets": [
        {
            "TargetAddress": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:MySNSTopicForNotificationRules",
            "TargetType": "SNS",
            "TargetStatus": "ACTIVE"
        },
        {
            "TargetAddress": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:MySNSTopicForNotificationsAboutMyDemoRepo",
            "TargetType": "SNS",
            "TargetStatus": "ACTIVE"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Developer Tools Console ユーザーガイド」の「View Notification Rule Targets」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTargets」を参照してください。

### subscribe

次のコード例は、subscribe を使用する方法を示しています。

AWS CLI

通知ルールにターゲットを追加するには

次の subscribe の例では、指定された通知ルールのターゲットとして Amazon SNS トピックを追加しています。

```
aws codestar-notifications subscribe \
    --arn arn:aws:codestar-notifications:us-east-1:123456789012:notificationrule/
dc82df7a-EXAMPLE \
    --target TargetType=SNS,TargetAddress=arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:MyNotificationTopic
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:codestar-notifications:us-east-1:123456789012:notificationrule/
dc82df7a-EXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWSDeveloper Tools Console ユーザーガイド」の「Add or Remove an Amazon SNS Topic as a Target for a Notification Rule」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Subscribe」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

通知ルールにタグを追加するには

次の tag-resource の例では、指定された通知ルールにキー名が Team、値が Li_Juan のタグを追加しています。

```
aws codestar-notifications tag-resource \
    --arn arn:aws:codestar-notifications:us-east-1:123456789012:notificationrule/
fe1efd35-EXAMPLE \
    --tags Team=Li_Juan
```

出力:

```
{
    "Tags": {
        "Team": "Li_Juan"
    }
}
```

詳細については、「AWS Developer Tools Console ユーザーガイド」の「Create a Notification Rule」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### unsubscribe

次のコード例は、unsubscribe を使用する方法を示しています。

AWS CLI

通知ルールからターゲットを削除するには

次の unsubscribe の例では、指定された通知ルールのターゲットである Amazon SNS トピックを削除しています。

```
aws codestar-notifications unsubscribe \
    --arn arn:aws:codestar-notifications:us-east-1:123456789012:notificationrule/dc82df7a-EXAMPLE \
    --target TargetType=SNS,TargetAddress=arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:MyNotificationTopic
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:codestar-notifications:us-east-1:123456789012:notificationrule/dc82df7a-EXAMPLE"
    "TargetAddress": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:MyNotificationTopic"
}
```

詳細については、「AWSDeveloper Tools Console ユーザーガイド」の「Add or Remove an Amazon SNS Topic as a Target for a Notification Rule」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Unsubscribe」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

通知ルールからタグを削除するには

次の untag-resource の例では、指定された通知ルールからキー名が Team のタグを削除しています。

```
aws codestar-notifications untag-resource \
    --arn arn:aws:codestar-notifications:us-east-1:123456789012:notificationrule/
fe1efd35-EXAMPLE \
    --tag-keys Team
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Developer Tools console ユーザーガイド」の「Edit a Notification Rule」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-notification-rule

次のコード例は、update-notification-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

通知ルールを更新するには

次の update-notification-rule の例では、update.json という名前の JSON ファイルを使用して、AWS アカウント 123456789012 で MyNotificationRule という名前の通知ルールを更新しています。

```
aws codestar-notifications update-notification-rule \
    --cli-input-json file://update.json
```

update.json の内容:

```
{
    "Name": "MyUpdatedNotificationRule",
    "EventTypeIds": [
        "codecommit-repository-branches-and-tags-created"
    ],
    "Resource": "arn:aws:codecommit:us-east-1:123456789012:MyDemoRepo",
    "Targets": [
        {
            "TargetType": "SNS",
            "TargetAddress": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:MyNotificationTopic"
```

```
        }
    ],
    "Status": "ENABLED",
    "DetailType": "FULL"
}
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:codestar-notifications:us-east-1:123456789012:notificationrule/
dc82df7a-EXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS Developer Tools console ユーザーガイド」の「Edit a notification rule」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateNotificationRule」を参照してください。

## AWS CLI を使用した CodeConnections の例

次のコード例は、CodeConnections で AWS Command Line Interfaceを使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `create-connection`

次のコード例は、`create-connection` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

接続を作成するには

次の create-connection の例では、サードパーティーのリポジトリへの接続を作成する方法を示しています。この例では、サードパーティーのプロバイダーが Bitbucket である接続を作成しています。

AWS CLI または AWS CloudFormation を使用して作成された接続は、デフォルトで [保留中] ステータスになっています。CLI または AWS CloudFormation を使用して接続を作成した後、コンソールを使用して接続を編集し、ステータスを [使用可能] にします。

```
aws codestar-connections create-connection \
    --provider-type Bitbucket \
    --connection-name MyConnection
```

出力:

```
{
    "ConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:us-
east-1:123456789012:connection/aEXAMPLE-8aad-4d5d-8878-dfcab0bc441f"
}
```

詳細については、「Developer Tools console ユーザーガイド」の「Create a connection」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateConnection」を参照してください。

### create-host

次のコード例は、create-host を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ホストを作成するには

次の create-host の例では、ホストを作成して、サードパーティーのプロバイダーがインストールされているインフラストラクチャのエンドポイントを表す方法を示しています。この例では、サードパーティーのインストールされたプロバイダーが GitHub Enterprise Server であるホストを作成しています。

AWS CLI で作成されたホストは、デフォルトでステータスが [保留中] になっています。CLI でホストを作成した後、コンソールまたは CLI を使用してホストを設定し、ステータスを [使用可能] にします。

```
aws codestar-connections create-host \
    --name MyHost \
    --provider-type GitHubEnterpriseServer \
    --provider-endpoint "https://my-instance.dev"
```

出力:

```
{
    "HostArn": "arn:aws:codestar-connections:us-east-1:123456789012:host/My-
Host-28aef605"
}
```

詳細については、「Developer Tools console ユーザーガイド」の「Create a host (CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateHost」を参照してください。

### delete-connection

次のコード例は、delete-connection を使用する方法を示しています。

AWS CLI

接続を削除するには

次の delete-connection の例では、接続を削除する方法を示しています。

```
aws codestar-connections delete-connection \
    --connection-arn arn:aws:codestar-connections:us-west-2:123456789012:connection/
aEXAMPLE-8aad-4d5d-8878-dfcab0bc441f
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Developer Tools console ユーザーガイド」の「Delete a connection (CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteConnection」を参照してください。

### delete-host

次のコード例は、delete-host を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ホストを削除するには

次の delete-host の例では、ホストを削除する方法を示しています。ホストを削除する前に、ホストに関連付けられたすべての接続を削除する必要があります。

```
aws codestar-connections delete-host \
    --host-arn "arn:aws:codestar-connections:us-east-1 :123456789012:host/My-Host-28aef605"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Developer Tools console ユーザーガイド」の「Delete a host (CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteHost」を参照してください。

### get-connection

次のコード例は、get-connection を使用する方法を示しています。

AWS CLI

接続に関する情報を取得するには

次の get-connection の例では、接続の詳細を示します。

```
aws codestar-connections get-connection \
    --connection-arn arn:aws:codestar-connections:us-east-1:123456789012:connection/aEXAMPLE-8aad-4d5d-8878-dfcab0bc441f
```

出力:

```
{
    "Connection": {
        "ConnectionName": "MyConnection",
        "ConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:us-
east-1:123456789012:connection/aEXAMPLE-8aad-4d5d-8878-dfcab0bc441f",
        "ProviderType": "Bitbucket",
        "OwnerAccountId": "123456789012",
        "ConnectionStatus": "AVAILABLE"
    }
}
```

詳細については、「Developer Tools console ユーザーガイド」の「View connection details」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetConnection」を参照してください。

### get-host

次のコード例は、get-host を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ホストに関する情報を取得するには

次の get-host の例では、ホストの詳細を示します。

```
aws codestar-connections get-host \
    --host-arn arn:aws:codestar-connections:us-east-1:123456789012:host/
MyHost-28aef605
```

出力:

```
{
    "Name": "MyHost",
    "Status": "AVAILABLE",
    "ProviderType": "GitHubEnterpriseServer",
    "ProviderEndpoint": "https://test-instance-1.dev/"
}
```

詳細については、「Developer Tools console ユーザーガイド」の「View host details (CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetHost」を参照してください。

### list-connections

次のコード例は、list-connections を使用する方法を示しています。

AWS CLI

接続を一覧表示するには

次の list-connections の例では、Bitbucket プロバイダタイプのアカウント内のすべての接続のリストを取得しています。

```
aws codestar-connections list-connections \
--provider-type Bitbucket \
--max-results 5 \
--next-token: next-token
```

出力:

```
{
    "Connections": [
        {
            "ConnectionName": "my-connection",
            "ProviderType": "Bitbucket",
            "Status": "PENDING",
            "ARN": "arn:aws:codestar-connections:us-east-1:123456789012:connection/
aEXAMPLE-8aad-4d5d-8878-dfcab0bc441f",
            "OwnerAccountId": "123456789012"
        },
        {
            "ConnectionName": "my-other-connection",
            "ProviderType": "Bitbucket",
            "Status": "AVAILABLE",
            "ARN": "arn:aws:codestar-connections:us-east-1:123456789012:connection/
aEXAMPLE-8aad-4d5d-8878-dfcab0bc441f",
            "OwnerAccountId": "123456789012"
        },
    ],
    "NextToken": "next-token"
}
```

詳細については、「Developer Tools console ユーザーガイド」の「List connections (CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListConnections」を参照してください。

### `list-hosts`

次のコード例は、`list-hosts` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ホストを一覧表示するには

次の `list-hosts` の例では、アカウント内のすべてのホストのリストを取得しています。

```
aws codestar-connections list-hosts
```

出力:

```
{
    "Hosts": [
        {
            "Name": "My-Host",
            "HostArn": "arn:aws:codestar-connections:us-east-1:123456789012:host/My-Host-28aef605",
            "ProviderType": "GitHubEnterpriseServer",
            "ProviderEndpoint": "https://my-instance.test.dev",
            "Status": "AVAILABLE"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Developer Tools console ユーザーガイド」の「List hosts (CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListHosts」を参照してください。

### `list-tags-for-resource`

次のコード例は、`list-tags-for-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

タグを一覧表示するには

次の list-tags-for-resource の例では、指定された接続リソースにアタッチされたすべてのタグのリストを取得しています。

```
aws codestar-connections list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:codestar-connections:us-east-1:123456789012:connection/aEXAMPLE-8aad-4d5d-8878-dfcab0bc441f
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "Project",
            "Value": "ProjectA"
        },
        {
            "Key": "ReadOnly",
            "Value": "true"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Developer Tools console ユーザーガイド」の「View tags for a connections resource」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースにタグを付けるには

次の tag-resource の例では、提供されたタグのセットを接続に関連付けています。このコマンドを使用して、タグを追加または編集します。

```
aws codestar-connections tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:codestar-connections:us-east-1:123456789012:connection/
aEXAMPLE-8aad-4d5d-8878-dfcab0bc441f \
    --tags Key=Project,Value=ProjectA Key=IscontainerBased,Value=true
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Developer Tools console ユーザーガイド」の「Add tags to a connections resource」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

接続リソースから AWS のタグを削除するには

次の untag-resource では、指定されたリソースからタグを削除しています。

```
aws codestar-connections untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:codestar-connections:us-east-1:123456789012:connection/
aEXAMPLE-8aad-4d5d-8878-dfcab0bc441f \
    --tag-keys Project ReadOnly
```

出力:

```
{
    "Tags": []
}
```

詳細については、「Developer Tools console ユーザーガイド」の「Remove tags from a connections resource」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

# AWS CLI を使用した Amazon Cognito ID の例

次のコード例は、Amazon Cognito ID で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック


- アクション


## アクション

### `create-identity-pool`

次のコード例は、`create-identity-pool` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Cognito アイデンティティプールプロバイダーを含むアイデンティティプールを作成するには

この例では MyIdentityPool という名前のアイデンティティプールを作成します。これには Cognito アイデンティティプールプロバイダーが含まれます。認証されていないアイデンティティは許可されません。

コマンド:

```
aws cognito-identity create-identity-pool --identity-pool-
name MyIdentityPool --no-allow-unauthenticated-identities --cognito-
identity-providers ProviderName="cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-
west-2_aaaaaaaaa",ClientId="3n4b5urk1ft4fl3mg5e62d9ado",ServerSideTokenCheck=false
```

出力:

```
{
  "IdentityPoolId": "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111",
```

```
  "IdentityPoolName": "MyIdentityPool",
  "AllowUnauthenticatedIdentities": false,
  "CognitoIdentityProviders": [
      {
          "ProviderName": "cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-west-2_111111111",
          "ClientId": "3n4b5urk1ft4fl3mg5e62d9ado",
          "ServerSideTokenCheck": false
      }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateIdentityPool」を参照してください。

### delete-identities

次のコード例は、delete-identities を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アイデンティティプールを削除するには

この例ではアイデンティティプールを削除しています。

コマンド:

```
aws cognito-identity delete-identity-pool --identity-ids-to-delete "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111"
```

出力:

```
{
  "UnprocessedIdentityIds": []
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteIdentities」を参照してください。

### delete-identity-pool

次のコード例は、delete-identity-pool を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アイデンティティプールを削除するには

次の delete-identity-pool 例では、指定したアイデンティティプールを削除します。

コマンド:

```
aws cognito-identity delete-identity-pool \
    --identity-pool-id "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111"
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteIdentityPool」を参照してください。

### describe-identity-pool

次のコード例は、describe-identity-pool を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アイデンティティプールを記述するには

この例では、アイデンティティプールをを記述します。

コマンド:

```
aws cognito-identity describe-identity-pool --identity-pool-id "us-
west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111"
```

出力:

```
{
  "IdentityPoolId": "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111",
  "IdentityPoolName": "MyIdentityPool",
  "AllowUnauthenticatedIdentities": false,
  "CognitoIdentityProviders": [
      {
          "ProviderName": "cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-west-2_111111111",
          "ClientId": "3n4b5urk1ft4fl3mg5e62d9ado",
          "ServerSideTokenCheck": false
```

```
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeIdentityPool」を参照してください。

### get-identity-pool-roles

次のコード例は、get-identity-pool-roles を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アイデンティティプールのロールを取得するには

この例ではアイデンティティプールのロールを取得しています。

コマンド:

```
aws cognito-identity get-identity-pool-roles --identity-pool-id "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111"
```

出力:

```
{
  "IdentityPoolId": "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111",
  "Roles": {
      "authenticated": "arn:aws:iam::111111111111:role/Cognito_MyIdentityPoolAuth_Role",
      "unauthenticated": "arn:aws:iam::111111111111:role/Cognito_MyIdentityPoolUnauth_Role"
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetIdentityPoolRoles」を参照してください。

### list-identity-pools

次のコード例は、list-identity-pools を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アイデンティティプールを一覧表示するには

この例ではアイデンティティプールを一覧表示します。最大 20 個のアイデンティティが一覧表示されます。

コマンド:

```
aws cognito-identity list-identity-pools --max-results 20
```

出力:

```
{
  "IdentityPools": [
      {
          "IdentityPoolId": "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111",
          "IdentityPoolName": "MyIdentityPool"
      },
      {
          "IdentityPoolId": "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111",
          "IdentityPoolName": "AnotherIdentityPool"
      },
      {
          "IdentityPoolId": "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111",
          "IdentityPoolName": "IdentityPoolRegionA"
      }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListIdentityPools」を参照してください。

### set-identity-pool-roles

次のコード例は、set-identity-pool-roles を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アイデンティティプールのロールを設定するには

次の set-identity-pool-roles の例では、アイデンティティプールのロールを設定しています。

```
aws cognito-identity set-identity-pool-roles \
    --identity-pool-id "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111" \
    --roles authenticated="arn:aws:iam::111111111111:role/
Cognito_MyIdentityPoolAuth_Role"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetIdentityPoolRoles」を参照してください。

### update-identity-pool

次のコード例は、update-identity-pool を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アイデンティティプールを更新するには

この例では、アイデンティティプールを更新しています。名前を「MyIdentityPool」に設定します。Cognito をアイデンティティプロバイダとして追加します。認証されていないアイデンティティは許可されません。

コマンド:

```
aws cognito-identity update-identity-pool --identity-pool-id "us-
west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111" --identity-pool-
name "MyIdentityPool" --no-allow-unauthenticated-identities --cognito-
identity-providers ProviderName="cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-
west-2_111111111",ClientId="3n4b5urk1ft4fl3mg5e62d9ado",ServerSideTokenCheck=false
```

出力:

```
{
  "IdentityPoolId": "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111",
  "IdentityPoolName": "MyIdentityPool",
  "AllowUnauthenticatedIdentities": false,
  "CognitoIdentityProviders": [
      {
          "ProviderName": "cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-west-2_111111111",
          "ClientId": "3n4b5urk1ft4fl3mg5e62d9ado",
          "ServerSideTokenCheck": false
```

```
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateIdentityPool」を参照してください。

## AWS CLI を使用する Amazon Cognito ID プロバイダーの例

次のコード例は、Amazon Cognito ID プロバイダーで AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック
- アクション

### アクション

#### `add-custom-attributes`

次のコード例は、`add-custom-attributes` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタム属性を追加するには

この例では、カスタム属性 CustomAttr1 をユーザープールに追加しています。これは文字列型のため、1 文字以上 15 文字以下にする必要があります。この値は必須ではありません。

コマンド:

```
aws cognito-idp add-custom-attributes --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --custom-attributes
 Name="CustomAttr1",AttributeDataType="String",DeveloperOnlyAttribute=false,Required=false,S
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddCustomAttributes」を参照してください。

### admin-add-user-to-group

次のコード例は、admin-add-user-to-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーをグループに追加するには

この例では、MyGroup にユーザー Jane を追加しています。

コマンド:

```
aws cognito-idp admin-add-user-to-group --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
username Jane --group-name MyGroup
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AdminAddUserToGroup」を参照してください。

### admin-confirm-sign-up

次のコード例は、admin-confirm-sign-up を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザー登録を確認するには

この例では、ユーザー jane@example.com を確認しています。

コマンド:

```
aws cognito-idp admin-confirm-sign-up --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
username jane@example.com
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AdminConfirmSignUp」を参照してください。

### admin-create-user

次のコード例は、admin-create-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーを作成するには

次の admin-create-user の例では、指定された設定の E メールアドレスと電話番号のユーザーを作成しています。

```
aws cognito-idp admin-create-user \
    --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa \
    --username diego \
    --user-attributes Name=email,Value=diego@example.com
 Name=phone_number,Value="+15555551212" \
    --message-action SUPPRESS
```

出力:

```
{
    "User": {
        "Username": "diego",
        "Attributes": [
            {
                "Name": "sub",
                "Value": "7325c1de-b05b-4f84-b321-9adc6e61f4a2"
            },
            {
                "Name": "phone_number",
                "Value": "+15555551212"
            },
            {
                "Name": "email",
                "Value": "diego@example.com"
            }
        ],
        "UserCreateDate": 1548099495.428,
        "UserLastModifiedDate": 1548099495.428,
        "Enabled": true,
        "UserStatus": "FORCE_CHANGE_PASSWORD"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AdminCreateUser」を参照してください。

### admin-delete-user-attributes

次のコード例は、admin-delete-user-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザー属性を削除するには

この例では、ユーザー diego@example.com のカスタム属性 CustomAttr1 を削除しています。

コマンド:

```
aws cognito-idp admin-delete-user-attributes --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
username diego@example.com --user-attribute-names "custom:CustomAttr1"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AdminDeleteUserAttributes」を参照してください。

### admin-delete-user

次のコード例は、admin-delete-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーを削除するには

この例では、ユーザーを削除します。

コマンド:

```
aws cognito-idp admin-delete-user --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
username diego@example.com
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AdminDeleteUser」を参照してください。

### admin-disable-provider-for-user

次のコード例は、admin-disable-provider-for-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フェデレーションユーザーをローカルユーザープロファイルからリンク解除するには

次の admin-disable-provider-for-user の例では、Google ユーザーをローカルプロファイルからリンク解除します。

```
aws cognito-idp admin-disable-provider-for-user \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --
user ProviderAttributeName=Cognito_Subject,ProviderAttributeValue=0000000000000000,ProviderN
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「フェデレーションユーザーを既存のユーザープロファイルにリンクする」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「AdminDisableProviderForUser」を参照してください。

### admin-disable-user

次のコード例は、admin-disable-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーによるサインインを禁止するには

次の admin-disable-user の例では、ユーザー diego@example.com によるサインインを禁止します。

```
aws cognito-idp admin-disable-user \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --username diego@example.com
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「ユーザーの管理」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「AdminDisableUser」を参照してください。

### admin-enable-user

次のコード例は、admin-enable-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーによるサインインを有効にするには

次の admin-enable-user の例では、ユーザー diego@example.com によるサインインを有効にします。

```
aws cognito-idp admin-enable-user \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --username diego@example.com
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「ユーザーの管理」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「AdminEnableUser」を参照してください。

### admin-forget-device

次のコード例は、admin-forget-device を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デバイスの「記憶済み」状態を解除するには

この例では、ユーザー名 jane@example.com のデバイスの「記憶済み」状態を解除しています

コマンド:

```
aws cognito-idp admin-forget-device --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
username jane@example.com --device-key us-west-2_abcd_1234-5678
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AdminForgetDevice」を参照してください。

### admin-get-device

次のコード例は、admin-get-device を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デバイスを取得するには

次の admin-get-device の例では、ユーザー diego の 1 つのデバイスを表示します。

```
aws cognito-idp admin-get-device \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --username diego \
    --device-key us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "Device": {
        "DeviceKey": "us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "DeviceAttributes": [
            {
                "Name": "device_status",
                "Value": "valid"
            },
            {
                "Name": "device_name",
                "Value": "MyDevice"
            },
            {
                "Name": "dev:device_arn",
                "Value": "arn:aws:cognito-idp:us-west-2:123456789012:owner/diego.us-
west-2_EXAMPLE/device/us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
            },
            {
                "Name": "dev:device_owner",
                "Value": "diego.us-west-2_EXAMPLE"
            },
            {
                "Name": "last_ip_used",
                "Value": "192.0.2.1"
            },
            {
                "Name": "dev:device_remembered_status",
                "Value": "remembered"
            },
            {
```

```
                "Name": "dev:device_sdk",
                "Value": "aws-sdk"
            }
        ],
        "DeviceCreateDate": 1715100742.022,
        "DeviceLastModifiedDate": 1723233651.167,
        "DeviceLastAuthenticatedDate": 1715100742.0
    }
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「ユーザープール内のユーザーデバイスの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AdminGetDevice」を参照してください。

### admin-get-user

次のコード例は、admin-get-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーを取得するには

この例では、ユーザー名 jane@example.com に関する情報を取得します。

コマンド:

```
aws cognito-idp admin-get-user --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
username jane@example.com
```

出力:

```
{
  "Username": "4320de44-2322-4620-999b-5e2e1c8df013",
  "Enabled": true,
  "UserStatus": "FORCE_CHANGE_PASSWORD",
  "UserCreateDate": 1548108509.537,
  "UserAttributes": [
      {
          "Name": "sub",
          "Value": "4320de44-2322-4620-999b-5e2e1c8df013"
      },
```

```
        {
            "Name": "email_verified",
            "Value": "true"
        },
        {
            "Name": "phone_number_verified",
            "Value": "true"
        },
        {
            "Name": "phone_number",
            "Value": "+01115551212"
        },
        {
            "Name": "email",
            "Value": "jane@example.com"
        }
    ],
    "UserLastModifiedDate": 1548108509.537
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AdminGetUser」を参照してください。

### admin-initiate-auth

次のコード例は、admin-initiate-auth を使用する方法を示しています。

AWS CLI

管理者としてユーザーのサインインを許可するには

次の admin-initiate-auth の例では、ユーザー diego@example.com のサインインを許可します。この例には、脅威保護のためのメタデータと Lambda トリガーのための ClientMetadata も含まれています。ユーザーは TOTP MFA 用に設定されており、認証を完了する前に、認証アプリケーションからコードの入力を求めるチャレンジを受け取ります。

```
aws cognito-idp admin-initiate-auth \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --client-id 1example23456789 \
    --auth-flow ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH \
    --auth-parameters USERNAME=diego@example.com,PASSWORD="My@Example
$Password3!",SECRET_HASH=ExampleEncodedClientIdSecretAndUsername= \
```

```
    --context-data="{\"EncodedData\":\"abc123example\",\"HttpHeaders\":
[{\"headerName\":\"UserAgent\",\"headerValue\":\"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1;
 Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0\"}],\"IpAddress\":\"192.0.2.1\",
\"ServerName\":\"example.com\",\"ServerPath\":\"/login\"}" \
    --client-metadata="{\"MyExampleKey\": \"MyExampleValue\"}"
```

出力:

```
{
    "ChallengeName": "SOFTWARE_TOKEN_MFA",
    "Session": "AYABeExample...",
    "ChallengeParameters": {
        "FRIENDLY_DEVICE_NAME": "MyAuthenticatorApp",
        "USER_ID_FOR_SRP": "diego@example.com"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「管理認証フロー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AdminInitiateAuth」を参照してください。

### admin-link-provider-for-user

次のコード例は、admin-link-provider-for-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ローカルユーザーをフェデレーションユーザーにリンクするには

次の admin-link-provider-for-user の例では、ローカルユーザー diego を、Google でフェデレーションサインインを行うユーザーにリンクします。

```
aws cognito-idp admin-link-provider-for-user \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --destination-user ProviderName=Cognito,ProviderAttributeValue=diego \
    --source-
user ProviderAttributeName=Cognito_Subject,ProviderAttributeValue=0000000000000000,ProviderN
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「フェデレーションユーザーを既存のユーザープロファイルにリンクする」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「AdminLinkProviderForUser」を参照してください。

### admin-list-devices

次のコード例は、admin-list-devices を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーのデバイスを一覧表示するには

次の admin-list-devices の例では、ユーザー diego のデバイスを一覧表示します。

```
aws cognito-idp admin-list-devices \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --username diego \
    --limit 1
```

出力:

```
{
    "Devices": [
        {
            "DeviceKey": "us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "DeviceAttributes": [
                {
                    "Name": "device_status",
                    "Value": "valid"
                },
                {
                    "Name": "device_name",
                    "Value": "MyDevice"
                },
                {
                    "Name": "dev:device_arn",
                    "Value": "arn:aws:cognito-idp:us-west-2:123456789012:owner/
diego.us-west-2_EXAMPLE/device/us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
                },
                {
                    "Name": "dev:device_owner",
                    "Value": "diego.us-west-2_EXAMPLE"
                },
                {
```

```
                    "Name": "last_ip_used",
                    "Value": "192.0.2.1"
                },
                {
                    "Name": "dev:device_remembered_status",
                    "Value": "remembered"
                },
                {
                    "Name": "dev:device_sdk",
                    "Value": "aws-sdk"
                }
            ],
            "DeviceCreateDate": 1715100742.022,
            "DeviceLastModifiedDate": 1723233651.167,
            "DeviceLastAuthenticatedDate": 1715100742.0
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「ユーザープール内のユーザーデバイスの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AdminListDevices」を参照してください。

### admin-list-groups-for-user

次のコード例は、admin-list-groups-for-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーのグループを一覧表示するには

この例では、ユーザー名 jane@example.com のグループを一覧表示しています。

コマンド:

```
aws cognito-idp admin-list-groups-for-user --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
username diego@example.com
```

出力:

```
{
```

```
  "Groups": [
      {
          "Description": "Sample group",
          "Precedence": 1,
          "LastModifiedDate": 1548097827.125,
          "RoleArn": "arn:aws:iam::111111111111:role/SampleRole",
          "GroupName": "SampleGroup",
          "UserPoolId": "us-west-2_aaaaaaaaa",
          "CreationDate": 1548097827.125
      }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AdminListGroupsForUser」を参照してください。

### admin-list-user-auth-events

次のコード例は、admin-list-user-auth-events を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーの承認イベントを一覧表示するには

次の admin-list-user-auth-events の例では、ユーザー diego の最新のユーザーアクティビティログイベントを一覧表示します。

```
aws cognito-idp admin-list-user-auth-events \
    --user-pool-id us-west-2_ywDJHlIfU \
    --username brcotter+050123 \
    --max-results 1
```

出力:

```
{
    "AuthEvents": [
        {
            "EventId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "EventType": "SignIn",
            "CreationDate": 1726694203.495,
            "EventResponse": "InProgress",
            "EventRisk": {
```

```
                "RiskDecision": "AccountTakeover",
                "RiskLevel": "Medium",
                "CompromisedCredentialsDetected": false
            },
            "ChallengeResponses": [
                {
                    "ChallengeName": "Password",
                    "ChallengeResponse": "Success"
                }
            ],
            "EventContextData": {
                "IpAddress": "192.0.2.1",
                "City": "Seattle",
                "Country": "United States"
            }
        }
    ],
    "NextToken": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222#2024-09-18T21:16:43.495Z"
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「ユーザーイベント履歴の表示とエクスポート」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AdminListUserAuthEvents」を参照してください。

### admin-remove-user-from-group

次のコード例は、admin-remove-user-from-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グループからユーザーを削除するには

この例では、SampleGroup から jane@example.com を削除しています。

コマンド:

```
aws cognito-idp admin-remove-user-from-group --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
username jane@example.com --group-name SampleGroup
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AdminRemoveUserFromGroup」を参照してください。

### admin-reset-user-password

次のコード例は、admin-reset-user-password を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーのパスワードをリセットするには

この例では、diego@example.com のパスワードをリセットしています。

コマンド:

```
aws cognito-idp admin-reset-user-password --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
username diego@example.com
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AdminResetUserPassword」を参照してください。

### admin-respond-to-auth-challenge

次のコード例は、admin-respond-to-auth-challenge を使用する方法を示しています。

AWS CLI

認証チャレンジに応答するには

認証チャレンジに応答する方法は、認証フロー、ユーザープールの設定、ユーザーの設定によって異なります。次の admin-respond-to-auth-challenge の例では、diego@example.com の TOTP MFA コードを提供し、サインインを完了する方法を示します。このユーザープールではデバイスの記憶がオンになっているため、認証結果として新しいデバイスキーも返されます。

```
aws cognito-idp admin-respond-to-auth-challenge \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --client-id 1example23456789 \
    --challenge-name SOFTWARE_TOKEN_MFA \
    --challenge-responses USERNAME=diego@example.com,SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE=000000
 \
    --session AYABeExample...
```

出力:

```
{
```

```
    "ChallengeParameters": {},
    "AuthenticationResult": {
        "AccessToken": "eyJra456defEXAMPLE",
        "ExpiresIn": 3600,
        "TokenType": "Bearer",
        "RefreshToken": "eyJra123abcEXAMPLE",
        "IdToken": "eyJra789ghiEXAMPLE",
        "NewDeviceMetadata": {
            "DeviceKey": "us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "DeviceGroupKey": "-ExAmPlE1"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「管理認証フロー」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「AdminRespondToAuthChallenge」を参照してください。

### admin-set-user-mfa-preference

次のコード例は、admin-set-user-mfa-preference を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーの MFA を設定するには

この例では、ユーザー名 diego@example.com の SMS MFA 設定を行っています。

コマンド:

```
aws cognito-idp admin-set-user-mfa-preference --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
username diego@example.com --sms-mfa-settings Enabled=false,PreferredMfa=false
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AdminSetUserMfaPreference」を参照してください。

### admin-set-user-password

次のコード例は、admin-set-user-password を使用する方法を示しています。

AWS CLI

管理者としてユーザーのパスワードを設定するには

次の admin-set-user-password の例では、diego@example.com のパスワードを永続的に設定します。

```
aws cognito-idp admin-set-user-password \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --username diego@example.com \
    --password MyExamplePassword1! \
    --permanent
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「パスワード、パスワード復旧、パスワードポリシー」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「AdminSetUserPassword」を参照してください。

### admin-set-user-settings

次のコード例は、admin-set-user-settings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザー設定を行うには

この例では、ユーザー名 diego@example.com の MFA 配信設定を EMAIL に設定しています。

コマンド:

```
aws cognito-idp admin-set-user-settings --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
username diego@example.com --mfa-options DeliveryMedium=EMAIL
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AdminSetUserSettings」を参照してください。

### admin-update-auth-event-feedback

次のコード例は、admin-update-auth-event-feedback を使用する方法を示しています。

AWS CLI

認証イベントにフィードバックを提供するには

この例では、event-id で識別される承認イベントのフィードバック値を Valid に設定します。

コマンド:

```
aws cognito-idp admin-update-auth-event-feedback --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa
 --username diego@example.com --event-id c2c2cf89-c0d3-482d-aba6-99d78a5b0bfe --
feedback-value Valid
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AdminUpdateAuthEventFeedback」を参照してください。

### admin-update-device-status

次のコード例は、admin-update-device-status を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デバイスステータスを更新するには

この例では、device-key によって識別されるデバイスの記憶状態を not_remembered に設定しています。

コマンド:

```
aws cognito-idp admin-update-device-status --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa
 --username diego@example.com --device-key xxxx  --device-remembered-
status not_remembered
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AdminUpdateDeviceStatus」を参照してください。

### admin-update-user-attributes

次のコード例は、admin-update-user-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザー属性を更新するには

この例では、ユーザー diego@example.com のカスタムユーザー属性 CustomAttr1 を更新しています。

コマンド:

```
aws cognito-idp admin-update-user-attributes --user-pool-id us-
west-2_aaaaaaaaa --username diego@example.com --user-attributes
 Name="custom:CustomAttr1",Value="Purple"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AdminUpdateUserAttributes」を参照してください。

### admin-user-global-sign-out

次のコード例は、admin-user-global-sign-out を使用する方法を示しています。

AWS CLI

管理者としてユーザーのサインアウトを許可するには

次の admin-user-global-sign-out の例では、ユーザー diego@example.com のサインアウトを許可します。

```
aws cognito-idp admin-user-global-sign-out \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --username diego@example.com
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「ユーザープールによる認証」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「AdminUserGlobalSignOut」を参照してください。

### associate-software-token

次のコード例は、associate-software-token を使用する方法を示しています。

AWS CLI

MFA 認証アプリケーション用のシークレットキーを生成するには

次の associate-software-token の例では、サインインしてアクセストークンを受け取ったユーザーの TOTP シークレットキーを生成します。生成されたシークレットキーは、認証アプリケーションに手動で入力することも、ユーザーがスキャン可能な QR コードとしてアプリケーションでレンダリングすることもできます。

```
aws cognito-idp associate-software-token \
    --access-token eyJra456defEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "SecretCode": "QWERTYUIOP123456EXAMPLE"
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「TOTP ソフトウェアトークン MFA」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「AssociateSoftwareToken」を参照してください。

### change-password

次のコード例は、change-password を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パスワードを変更するには

この例では、パスワードを変更しています。

コマンド:

```
aws cognito-idp change-password --previous-password OldPassword --proposed-
password NewPassword --access-token ACCESS_TOKEN
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ChangePassword」を参照してください。

### confirm-device

次のコード例は、confirm-device を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーデバイスを確認するには

次の confirm-device の例では、現在のユーザー用に新しく記憶されたデバイスを追加します。

```
aws cognito-idp confirm-device \
   --access-token eyJra456defEXAMPLE \
   --device-key us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
   --device-secret-verifier-
config PasswordVerifier=TXlWZXJpZmllclN0cmluZw,Salt=TXlTUlBTYWx0
```

出力:

```
{
     "UserConfirmationNecessary": false
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「ユーザープール内のユーザーデバイスの使用」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ConfirmDevice」を参照してください。

### confirm-forgot-password

次のコード例は、confirm-forgot-password を使用する方法を示しています。

AWS CLI

忘れたパスワードを確認するには

この例では、ユーザー名 diego@example.com が忘れたパスワードを確認しています。

コマンド:

```
aws cognito-idp confirm-forgot-password --client-id 3n4b5urk1ft4fl3mg5e62d9ado --
username=diego@example.com --password PASSWORD --confirmation-code CONF_CODE
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ConfirmForgotPassword」を参照してください。

### confirm-sign-up

次のコード例は、confirm-sign-up を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サインアップを確認するには

この例では、ユーザー名 diego@example.com のサインアップを確認します。

コマンド:

```
aws cognito-idp confirm-sign-up --client-id 3n4b5urk1ft4fl3mg5e62d9ado --
username=diego@example.com --confirmation-code CONF_CODE
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ConfirmSignUp」を参照してください。

### create-group

次のコード例は、create-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グループを作成するには

この例では、説明付きのグループを作成しています。

コマンド:

```
aws cognito-idp create-group --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --group-
name MyNewGroup --description "New group."
```

出力:

```
{
  "Group": {
      "GroupName": "MyNewGroup",
      "UserPoolId": "us-west-2_aaaaaaaaa",
      "Description": "New group.",
      "LastModifiedDate": 1548270073.795,
      "CreationDate": 1548270073.795
```

```
  }
}
```

ロールと優先順位を持つグループを作成するには

この例では、説明付きのグループを作成しています。また、ロールと優先順位も含まれます。

コマンド:

```
aws cognito-idp create-group --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --group-
name MyNewGroupWithRole --description "New group with a role." --role-
arn arn:aws:iam::111111111111:role/MyNewGroupRole --precedence 2
```

出力:

```
{
  "Group": {
      "GroupName": "MyNewGroupWithRole",
      "UserPoolId": "us-west-2_aaaaaaaaa",
      "Description": "New group with a role.",
      "RoleArn": "arn:aws:iam::111111111111:role/MyNewGroupRole",
      "Precedence": 2,
      "LastModifiedDate": 1548270211.761,
      "CreationDate": 1548270211.761
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateGroup」を参照してください。

### create-identity-provider

次のコード例は、create-identity-provider を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: メタデータ URL を使用してユーザープール SAML ID プロバイダー (IdP) を作成するには

次の create-identity-provider の例では、パブリック URL からのメタデータ、属性マッピング、2 つの識別子を使用して、新しい SAML IdP を作成します。

```
aws cognito-idp create-identity-provider \
```

```
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --provider-name MySAML \
    --provider-type SAML \
    --provider-
details IDPInit=true,IDPSignout=true,EncryptedResponses=true,MetadataURL=https://
auth.example.com/sso/saml/metadata,RequestSigningAlgorithm=rsa-sha256 \
    --attribute-mapping email=emailaddress,phone_number=phone,custom:111=department
 \
    --idp-identifiers CorpSAML WestSAML
```

出力:

```
{
    "IdentityProvider": {
        "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE",
        "ProviderName": "MySAML",
        "ProviderType": "SAML",
        "ProviderDetails": {
            "ActiveEncryptionCertificate": "MIICvTCCAaEXAMPLE",
            "EncryptedResponses": "true",
            "IDPInit": "true",
            "IDPSignout": "true",
            "MetadataURL": "https://auth.example.com/sso/saml/metadata",
            "RequestSigningAlgorithm": "rsa-sha256",
            "SLORedirectBindingURI": "https://auth.example.com/slo/saml",
            "SSORedirectBindingURI": "https://auth.example.com/sso/saml"
        },
        "AttributeMapping": {
            "custom:111": "department",
            "emailaddress": "email",
            "phone": "phone_number"
        },
        "IdpIdentifiers": [
            "CorpSAML",
            "WestSAML"
        ],
        "LastModifiedDate": 1726853833.977,
        "CreationDate": 1726853833.977
    }
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「サードパーティー経由のユーザープールへのサインインの追加」を参照してください。

例 2: メタデータファイルを使用してユーザープール SAML ID プロバイダー (IdP) を作成するには

次の create-identity-provider の例では、ファイルからのメタデータ、属性マッピング、2 つの識別子を使用して、新しい SAML IdP を作成します。--provider-details パラメータのファイル構文はオペレーティングシステムによって異なる場合があります。このオペレーションでは JSON 入力ファイルを作成するのが最も簡単です。

```
aws cognito-idp create-identity-provider \
    --cli-input-json file://.\SAML-identity-provider.json
```

SAML-identity-provider.json の内容:

```
{
    "AttributeMapping": {
        "email" : "idp_email",
        "email_verified" : "idp_email_verified"
    },
    "IdpIdentifiers": [ "platform" ],
    "ProviderDetails": {
        "MetadataFile": "<md:EntityDescriptor xmlns:md=
\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata\" entityID=\"http://www.example.com/
sso\"><md:IDPSSODescriptor WantAuthnRequestsSigned=\"false\"
 protocolSupportEnumeration=\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol
\"><md:KeyDescriptor use=\"signing\"><ds:KeyInfo xmlns:ds=\"http://
www.w3.org/2000/09/xmldsig#
\"><ds:X509Data><ds:X509Certificate>[IDP_CERTIFICATE_DATA]</ds:X509Certificate></
ds:X509Data></ds:KeyInfo></md:KeyDescriptor><md:SingleLogoutService
 Binding=\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST\" Location=
\"https://www.example.com/slo/saml\"/><md:SingleLogoutService
 Binding=\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-
Redirect\" Location=\"https://www.example.com/slo/saml\"/
><md:NameIDFormat>urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified</
md:NameIDFormat><md:NameIDFormat>urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-
format:emailAddress</md:NameIDFormat><md:SingleSignOnService
 Binding=\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST\" Location=
\"https://www.example.com/sso/saml\"/><md:SingleSignOnService Binding=
\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Redirect\" Location=\"https://
www.example.com/sso/saml\"/></md:IDPSSODescriptor></md:EntityDescriptor>",
        "IDPSignout" : "true",
        "RequestSigningAlgorithm" : "rsa-sha256",
        "EncryptedResponses" : "true",
```

```
        "IDPInit" : "true"
    },
    "ProviderName": "MySAML2",
    "ProviderType": "SAML",
    "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
}
```

出力:

```
{
    "IdentityProvider": {
        "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE",
        "ProviderName": "MySAML2",
        "ProviderType": "SAML",
        "ProviderDetails": {
            "ActiveEncryptionCertificate":
 "[USER_POOL_ENCRYPTION_CERTIFICATE_DATA]",
            "EncryptedResponses": "true",
            "IDPInit": "true",
            "IDPSignout": "true",
            "MetadataFile": "<md:EntityDescriptor xmlns:md=
\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata\" entityID=\"http://www.example.com/
sso\"><md:IDPSSODescriptor WantAuthnRequestsSigned=\"false\"
 protocolSupportEnumeration=\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol
\"><md:KeyDescriptor use=\"signing\"><ds:KeyInfo xmlns:ds=\"http://
www.w3.org/2000/09/xmldsig#
\"><ds:X509Data><ds:X509Certificate>[IDP_CERTIFICATE_DATA]</ds:X509Certificate></
ds:X509Data></ds:KeyInfo></md:KeyDescriptor><md:SingleLogoutService
 Binding=\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST\" Location=
\"https://www.example.com/slo/saml\"/><md:SingleLogoutService
 Binding=\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-
Redirect\" Location=\"https://www.example.com/slo/saml\"/
><md:NameIDFormat>urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified</
md:NameIDFormat><md:NameIDFormat>urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-
format:emailAddress</md:NameIDFormat><md:SingleSignOnService
 Binding=\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST\" Location=
\"https://www.example.com/sso/saml\"/><md:SingleSignOnService Binding=
\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Redirect\" Location=\"https://
www.example.com/sso/saml\"/></md:IDPSSODescriptor></md:EntityDescriptor>",
            "RequestSigningAlgorithm": "rsa-sha256",
            "SLORedirectBindingURI": "https://www.example.com/slo/saml",
            "SSORedirectBindingURI": "https://www.example.com/sso/saml"
        },
```

```
        "AttributeMapping": {
            "email": "idp_email",
            "email_verified": "idp_email_verified"
        },
        "IdpIdentifiers": [
            "platform"
        ],
        "LastModifiedDate": 1726855290.731,
        "CreationDate": 1726855290.731
    }
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「サードパーティー経由のユーザープールへのサインインの追加」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateIdentityProvider」を参照してください。

### create-resource-server

次のコード例は、create-resource-server を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザープールのクライアントを作成するには

次の create-resource-server の例では、カスタムスコープを設定した新しいリソースサーバーを作成します。

```
aws cognito-idp create-resource-server \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --identifier solar-system-data \
    --name "Solar system object tracker" \
    --scopes ScopeName=sunproximity.read,ScopeDescription="Distance in AU from Sol"
 ScopeName=asteroids.add,ScopeDescription="Enter a new asteroid"
```

出力:

```
{
    "ResourceServer": {
        "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE",
        "Identifier": "solar-system-data",
```

```
        "Name": "Solar system object tracker",
        "Scopes": [
            {
                "ScopeName": "sunproximity.read",
                "ScopeDescription": "Distance in AU from Sol"
            },
            {
                "ScopeName": "asteroids.add",
                "ScopeDescription": "Enter a new asteroid"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「スコープ、M2M、リソースサーバーを使用した API」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateResourceServer」を参照してください。

### create-user-import-job

次のコード例は、create-user-import-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーインポートジョブを作成するには

この例では、MyImportJob という名前のユーザーインポートジョブを作成しています。

ユーザーをインポートする方法の詳細については、「Importing Users into User Pools From a CSV File」を参照してください。

コマンド:

```
aws cognito-idp create-user-import-job --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
job-name MyImportJob --cloud-watch-logs-role-arn arn:aws:iam::111111111111:role/
CognitoCloudWatchLogsRole
```

出力:

```
{
```

```
  "UserImportJob": {
      "JobName": "MyImportJob",
      "JobId": "import-qQ0DCt2fRh",
      "UserPoolId": "us-west-2_aaaaaaaaa",
      "PreSignedUrl": "PRE_SIGNED_URL",
      "CreationDate": 1548271795.471,
      "Status": "Created",
      "CloudWatchLogsRoleArn": "arn:aws:iam::111111111111:role/
CognitoCloudWatchLogsRole",
      "ImportedUsers": 0,
      "SkippedUsers": 0,
      "FailedUsers": 0
  }
}
```

署名付き URL を使用して、.csv ファイルを curl でアップロードします。

コマンド:

```
curl -v -T "PATH_TO_CSV_FILE" -H "x-amz-server-side-encryption:aws:kms"
 "PRE_SIGNED_URL"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateUserImportJob」を参照してください。

### create-user-pool-client

次のコード例は、create-user-pool-client を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザープールのクライアントを作成するには

次の create-user-pool-client の例では、クライアントシークレット、明示的な読み取りおよび書き込み属性、ユーザー名とパスワードおよび SRP フローでのサインイン、3 つの IdP でのサインイン、OAuth スコープのサブセットへのアクセス、PinPoint 分析、拡張認証セッション有効期間を設定した新しいユーザープールクライアントを作成します。

```
aws cognito-idp create-user-pool-client \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --client-name MyTestClient \
```

```
    --generate-secret \
    --refresh-token-validity 10 \
    --access-token-validity 60 \
    --id-token-validity 60 \
    --token-validity-units AccessToken=minutes,IdToken=minutes,RefreshToken=days \
    --read-attributes email phone_number email_verified phone_number_verified \
    --write-attributes email phone_number \
    --explicit-auth-
flows ALLOW_USER_PASSWORD_AUTH ALLOW_USER_SRP_AUTH ALLOW_REFRESH_TOKEN_AUTH \
    --supported-identity-providers Google Facebook MyOIDC \
    --callback-urls https://www.amazon.com https://example.com http://
localhost:8001 myapp://example \
    --allowed-o-auth-flows code implicit \
    --allowed-o-auth-scopes openid profile aws.cognito.signin.user.admin solar-
system-data/asteroids.add \
    --allowed-o-auth-flows-user-pool-client \
    --analytics-configuration ApplicationArn=arn:aws:mobiletargeting:us-
west-2:767671399759:apps/thisisanexamplepinpointapplicationid,UserDataShared=TRUE \
    --prevent-user-existence-errors ENABLED \
    --enable-token-revocation \
    --enable-propagate-additional-user-context-data \
    --auth-session-validity 4
```

出力:

```
{
    "UserPoolClient": {
        "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE",
        "ClientName": "MyTestClient",
        "ClientId": "123abc456defEXAMPLE",
        "ClientSecret": "this1234is5678my91011example1213client1415secret",
        "LastModifiedDate": 1726788459.464,
        "CreationDate": 1726788459.464,
        "RefreshTokenValidity": 10,
        "AccessTokenValidity": 60,
        "IdTokenValidity": 60,
        "TokenValidityUnits": {
            "AccessToken": "minutes",
            "IdToken": "minutes",
            "RefreshToken": "days"
        },
        "ReadAttributes": [
            "email_verified",
```

```
            "phone_number_verified",
            "phone_number",
            "email"
        ],
        "WriteAttributes": [
            "phone_number",
            "email"
        ],
        "ExplicitAuthFlows": [
            "ALLOW_USER_PASSWORD_AUTH",
            "ALLOW_USER_SRP_AUTH",
            "ALLOW_REFRESH_TOKEN_AUTH"
        ],
        "SupportedIdentityProviders": [
            "Google",
            "MyOIDC",
            "Facebook"
        ],
        "CallbackURLs": [
            "https://example.com",
            "https://www.amazon.com",
            "myapp://example",
            "http://localhost:8001"
        ],
        "AllowedOAuthFlows": [
            "implicit",
            "code"
        ],
        "AllowedOAuthScopes": [
            "aws.cognito.signin.user.admin",
            "openid",
            "profile",
            "solar-system-data/asteroids.add"
        ],
        "AllowedOAuthFlowsUserPoolClient": true,
        "AnalyticsConfiguration": {
            "ApplicationArn": "arn:aws:mobiletargeting:us-west-2:123456789012:apps/
thisisanexamplepinpointapplicationid",
            "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/cognito-
idp.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdp",
            "UserDataShared": true
        },
        "PreventUserExistenceErrors": "ENABLED",
        "EnableTokenRevocation": true,
```

```
        "EnablePropagateAdditionalUserContextData": true,
        "AuthSessionValidity": 4
    }
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「アプリケーションクライアントによるアプリケーション固有の設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateUserPoolClient」を参照してください。

### create-user-pool-domain

次のコード例は、create-user-pool-domain を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ユーザープールドメインを作成するには

次の create-user-pool-domain の例では、新しいカスタムドメインを作成します。

```
aws cognito-idp create-user-pool-domain \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --domain auth.example.com \
    --custom-domain-config CertificateArn=arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222
```

出力:

```
{
    "CloudFrontDomain": "example1domain.cloudfront.net"
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「ユーザープールドメインの設定」を参照してください。

例 2: ユーザープールドメインを作成するには

次の create-user-pool-domain の例では、サービス所有プレフィックスを付加した新しいドメインを作成します。

```
aws cognito-idp create-user-pool-domain \
```

```
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE2 \
    --domain mydomainprefix
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「ユーザープールドメインの設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateUserPoolDomain」を参照してください。

### create-user-pool

次のコード例は、create-user-pool を使用する方法を示しています。

AWS CLI

最小構成のユーザープールを作成するには

この例では、デフォルト値を使用して MyUserPool という名前のユーザープールを作成します。必要な属性やアプリケーションクライアントはありません。MFA およびアドバンストセキュリティは無効化されています。

コマンド:

```
aws cognito-idp create-user-pool --pool-name MyUserPool
```

出力:

```
{
  "UserPool": {
      "SchemaAttributes": [
          {
              "Name": "sub",
              "StringAttributeConstraints": {
                  "MinLength": "1",
                  "MaxLength": "2048"
              },
              "DeveloperOnlyAttribute": false,
              "Required": true,
              "AttributeDataType": "String",
              "Mutable": false
          },
          {
```

```
            "Name": "name",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "given_name",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "family_name",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "middle_name",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
```

```
            "Name": "nickname",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "preferred_username",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "profile",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "picture",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
```

```
            "Name": "website",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "email",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "AttributeDataType": "Boolean",
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "Name": "email_verified",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "gender",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "birthdate",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "10",
                "MaxLength": "10"
```

```
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "zoneinfo",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "locale",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "phone_number",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "AttributeDataType": "Boolean",
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "Name": "phone_number_verified",
```

```
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "address",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "updated_at",
            "NumberAttributeConstraints": {
                "MinValue": "0"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "Number",
            "Mutable": true
        }
    ],
    "MfaConfiguration": "OFF",
    "Name": "MyUserPool",
    "LastModifiedDate": 1547833345.777,
    "AdminCreateUserConfig": {
        "UnusedAccountValidityDays": 7,
        "AllowAdminCreateUserOnly": false
    },
    "EmailConfiguration": {},
    "Policies": {
        "PasswordPolicy": {
            "RequireLowercase": true,
            "RequireSymbols": true,
            "RequireNumbers": true,
            "MinimumLength": 8,
            "RequireUppercase": true
        }
    },
    "CreationDate": 1547833345.777,
    "EstimatedNumberOfUsers": 0,
    "Id": "us-west-2_aaaaaaaaa",
```

```
        "LambdaConfig": {}
    }
}
```

つの必須属性でユーザープールを作成するには

この例では、ユーザープール MyUserPool を作成します。プールは、E メールをユーザー名属性として受け入れるように設定されています。また、Amazon Simple Email Service を使用して、E メールの送信元アドレスを検証済みのアドレスに設定します。

コマンド:

```
aws cognito-idp create-user-pool --pool-name MyUserPool --username-
attributes "email" --email-configuration=SourceArn="arn:aws:ses:us-
east-1:111111111111:identity/
jane@example.com",ReplyToEmailAddress="jane@example.com"
```

出力:

```
{
    "UserPool": {
        "SchemaAttributes": [
            {
                "Name": "sub",
                "StringAttributeConstraints": {
                    "MinLength": "1",
                    "MaxLength": "2048"
                },
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Required": true,
                "AttributeDataType": "String",
                "Mutable": false
            },
            {
                "Name": "name",
                "StringAttributeConstraints": {
                    "MinLength": "0",
                    "MaxLength": "2048"
                },
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Required": false,
                "AttributeDataType": "String",
                "Mutable": true
```

```
        },
        {
            "Name": "given_name",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "family_name",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "middle_name",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "nickname",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
```

```
            },
            {
                "Name": "preferred_username",
                "StringAttributeConstraints": {
                    "MinLength": "0",
                    "MaxLength": "2048"
                },
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Required": false,
                "AttributeDataType": "String",
                "Mutable": true
            },
            {
                "Name": "profile",
                "StringAttributeConstraints": {
                    "MinLength": "0",
                    "MaxLength": "2048"
                },
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Required": false,
                "AttributeDataType": "String",
                "Mutable": true
            },
            {
                "Name": "picture",
                "StringAttributeConstraints": {
                    "MinLength": "0",
                    "MaxLength": "2048"
                },
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Required": false,
                "AttributeDataType": "String",
                "Mutable": true
            },
            {
                "Name": "website",
                "StringAttributeConstraints": {
                    "MinLength": "0",
                    "MaxLength": "2048"
                },
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Required": false,
                "AttributeDataType": "String",
                "Mutable": true
```

```
        },
        {
            "Name": "email",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "AttributeDataType": "Boolean",
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "Name": "email_verified",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "gender",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "birthdate",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "10",
                "MaxLength": "10"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "zoneinfo",
            "StringAttributeConstraints": {
```

```
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "locale",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "phone_number",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "AttributeDataType": "Boolean",
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "Name": "phone_number_verified",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "address",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
```

```
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "updated_at",
            "NumberAttributeConstraints": {
                "MinValue": "0"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "Number",
            "Mutable": true
        }
    ],
    "MfaConfiguration": "OFF",
    "Name": "MyUserPool",
    "LastModifiedDate": 1547837788.189,
    "AdminCreateUserConfig": {
        "UnusedAccountValidityDays": 7,
        "AllowAdminCreateUserOnly": false
    },
    "EmailConfiguration": {
        "ReplyToEmailAddress": "jane@example.com",
        "SourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:111111111111:identity/
jane@example.com"
    },
    "Policies": {
        "PasswordPolicy": {
            "RequireLowercase": true,
            "RequireSymbols": true,
            "RequireNumbers": true,
            "MinimumLength": 8,
            "RequireUppercase": true
        }
    },
    "UsernameAttributes": [
        "email"
    ],
    "CreationDate": 1547837788.189,
    "EstimatedNumberOfUsers": 0,
    "Id": "us-west-2_aaaaaaaaa",
    "LambdaConfig": {}
}
```

```
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateUserPool」を参照してください。

### delete-group

次のコード例は、delete-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グループを削除するには

この例では、グループを削除しています。

コマンド:

```
aws cognito-idp delete-group --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa  --group-
name MyGroupName
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteGroup」を参照してください。

### delete-identity-provider

次のコード例は、delete-identity-provider を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ID プロバイダーを削除するには

この例では、ID プロバイダーを削除しています。

コマンド:

```
aws cognito-idp delete-identity-provider --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
provider-name Facebook
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteIdentityProvider」を参照してください。

### delete-resource-server

次のコード例は、delete-resource-server を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースサーバーを削除するには

この例では、weather.example.com という名前のリソースサーバーを削除しています。

コマンド:

```
aws cognito-idp delete-resource-server --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
identifier weather.example.com
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteResourceServer」を参照してください。

### delete-user-attributes

次のコード例は、delete-user-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザー属性を削除するには

次の delete-user-attributes の例では、現在サインインしているユーザーからカスタム属性「custom:attribute」を削除します。

```
aws cognito-idp delete-user-attributes \
    --access-token ACCESS_TOKEN \
    --user-attribute-names "custom:department"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「ユーザー属性の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteUserAttributes」を参照してください。

### delete-user-pool-client

次のコード例は、delete-user-pool-client を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザープールクライアントを削除するには

この例では、ユーザープールクライアントを削除しています。

コマンド:

```
aws cognito-idp delete-user-pool-client --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --client-id 38fjsnc484p94kpqsnet7mpld0
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteUserPoolClient」を参照してください。

### delete-user-pool-domain

次のコード例は、delete-user-pool-domain を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザープールのドメインを削除するには

次の delete-user-pool-domain の例では、my-domain という名前のユーザープールのドメインを削除しています。

```
aws cognito-idp delete-user-pool-domain \
    --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa \
    --domain my-domain
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteUserPoolDomain」を参照してください。

### delete-user-pool

次のコード例は、delete-user-pool を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザープールを削除するには

この例では、ユーザープール ID、us-west-2_aaaaaaaaa を使用してユーザープールを削除しています。

コマンド:

```
aws cognito-idp delete-user-pool --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteUserPool」を参照してください。

### delete-user

次のコード例は、delete-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーを削除するには

この例では、ユーザーを削除します。

コマンド:

```
aws cognito-idp delete-user --access-token ACCESS_TOKEN
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteUser」を参照してください。

### describe-identity-provider

次のコード例は、describe-identity-provider を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ID プロバイダーを記述するには

この例では、Facebook という名前の ID プロバイダーを記述します。

コマンド:

```
aws cognito-idp describe-identity-provider --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
provider-name Facebook
```

出力:

```
{
  "IdentityProvider": {
      "UserPoolId": "us-west-2_aaaaaaaaa",
      "ProviderName": "Facebook",
      "ProviderType": "Facebook",
      "ProviderDetails": {
          "attributes_url": "https://graph.facebook.com/me?fields=",
          "attributes_url_add_attributes": "true",
          "authorize_scopes": myscope",
          "authorize_url": "https://www.facebook.com/v2.9/dialog/oauth",
          "client_id": "11111",
          "client_secret": "11111",
          "token_request_method": "GET",
          "token_url": "https://graph.facebook.com/v2.9/oauth/access_token"
      },
      "AttributeMapping": {
          "username": "id"
      },
      "IdpIdentifiers": [],
      "LastModifiedDate": 1548105901.736,
      "CreationDate": 1548105901.736
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeIdentityProvider」を参照してください。

### describe-resource-server

次のコード例は、describe-resource-server を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースサーバーを記述するには

この例では、リソースサーバー weather.example.com を記述します。

コマンド:

```
aws cognito-idp describe-resource-server --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
identifier weather.example.com
```

出力:

```
{
  "ResourceServer": {
      "UserPoolId": "us-west-2_aaaaaaaaa",
      "Identifier": "weather.example.com",
      "Name": "Weather",
      "Scopes": [
          {
              "ScopeName": "weather.update",
              "ScopeDescription": "Update weather forecast"
          },
          {
              "ScopeName": "weather.read",
              "ScopeDescription": "Read weather forecasts"
          },
          {
              "ScopeName": "weather.delete",
              "ScopeDescription": "Delete a weather forecast"
          }
      ]
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeResourceServer」を参照してください。

### describe-risk-configuration

次のコード例は、describe-risk-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リスク設定を記述するには

この例では、プール us-west-2_aaaaaaaa に関連するリスク設定を記述します。

コマンド:

```
aws cognito-idp describe-risk-configuration --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa
```

出力:

```
{
  "RiskConfiguration": {
      "UserPoolId": "us-west-2_aaaaaaaaa",
      "CompromisedCredentialsRiskConfiguration": {
          "EventFilter": [
              "SIGN_IN",
              "SIGN_UP",
              "PASSWORD_CHANGE"
          ],
          "Actions": {
              "EventAction": "BLOCK"
          }
      },
      "AccountTakeoverRiskConfiguration": {
          "NotifyConfiguration": {
              "From": "diego@example.com",
              "ReplyTo": "diego@example.com",
              "SourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:111111111111:identity/
diego@example.com",
              "BlockEmail": {
                  "Subject": "Blocked sign-in attempt",
                  "HtmlBody": "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n\t<title>HTML
 email context</title>\n\t<meta charset=\"utf-8\">\n</head>\n<body>\n<pre>We
 blocked an unrecognized sign-in to your account with this information:\n<ul>
\n<li>Time: {login-time}</li>\n<li>Device: {device-name}</li>\n<li>Location: {city},
 {country}</li>\n</ul>\nIf this sign-in was not by you, you should change your
 password and notify us by clicking on <a href={one-click-link-invalid}>this link</
a>\nIf this sign-in was by you, you can follow <a href={one-click-link-valid}>this
 link</a> to let us know</pre>\n</body>\n</html>",
                  "TextBody": "We blocked an unrecognized sign-in to your account
 with this information:\nTime: {login-time}\nDevice: {device-name}\nLocation:
 {city}, {country}\nIf this sign-in was not by you, you should change your password
 and notify us by clicking on {one-click-link-invalid}\nIf this sign-in was by you,
 you can follow {one-click-link-valid} to let us know"
              },
              "NoActionEmail": {
                  "Subject": "New sign-in attempt",
```

```
                    "HtmlBody": "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n\t<title>HTML
 email context</title>\n\t<meta charset=\"utf-8\">\n</head>\n<body>\n<pre>We
 observed an unrecognized sign-in to your account with this information:\n<ul>
\n<li>Time: {login-time}</li>\n<li>Device: {device-name}</li>\n<li>Location: {city},
 {country}</li>\n</ul>\nIf this sign-in was not by you, you should change your
 password and notify us by clicking on <a href={one-click-link-invalid}>this link</
a>\nIf this sign-in was by you, you can follow <a href={one-click-link-valid}>this
 link</a> to let us know</pre>\n</body>\n</html>",
                    "TextBody": "We observed an unrecognized sign-in to your account
 with this information:\nTime: {login-time}\nDevice: {device-name}\nLocation:
 {city}, {country}\nIf this sign-in was not by you, you should change your password
 and notify us by clicking on {one-click-link-invalid}\nIf this sign-in was by you,
 you can follow {one-click-link-valid} to let us know"
                },
                "MfaEmail": {
                    "Subject": "New sign-in attempt",
                    "HtmlBody": "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n\t<title>HTML email
 context</title>\n\t<meta charset=\"utf-8\">\n</head>\n<body>\n<pre>We required
 you to use multi-factor authentication for the following sign-in attempt:\n<ul>
\n<li>Time: {login-time}</li>\n<li>Device: {device-name}</li>\n<li>Location: {city},
 {country}</li>\n</ul>\nIf this sign-in was not by you, you should change your
 password and notify us by clicking on <a href={one-click-link-invalid}>this link</
a>\nIf this sign-in was by you, you can follow <a href={one-click-link-valid}>this
 link</a> to let us know</pre>\n</body>\n</html>",
                    "TextBody": "We required you to use multi-factor authentication
 for the following sign-in attempt:\nTime: {login-time}\nDevice: {device-
name}\nLocation: {city}, {country}\nIf this sign-in was not by you, you should
 change your password and notify us by clicking on {one-click-link-invalid}\nIf this
 sign-in was by you, you can follow {one-click-link-valid} to let us know"
                }
            },
            "Actions": {
                "LowAction": {
                    "Notify": true,
                    "EventAction": "NO_ACTION"
                },
                "MediumAction": {
                    "Notify": true,
                    "EventAction": "MFA_IF_CONFIGURED"
                },
                "HighAction": {
                    "Notify": true,
                    "EventAction": "MFA_IF_CONFIGURED"
                }
```

```
            }
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeRiskConfiguration」を参照してください。

### describe-user-import-job

次のコード例は、describe-user-import-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーインポートジョブを記述するには

この例では、ユーザー入力ジョブを記述します。

ユーザーをインポートする方法の詳細については、「Importing Users into User Pools From a CSV File」を参照してください。

コマンド:

```
aws cognito-idp describe-user-import-job --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --job-id import-TZqNQvDRnW
```

出力:

```
{
  "UserImportJob": {
      "JobName": "import-Test1",
      "JobId": "import-TZqNQvDRnW",
      "UserPoolId": "us-west-2_aaaaaaaaa",
      "PreSignedUrl": "PRE_SIGNED URL",
      "CreationDate": 1548271708.512,
      "Status": "Created",
      "CloudWatchLogsRoleArn": "arn:aws:iam::111111111111:role/
CognitoCloudWatchLogsRole",
      "ImportedUsers": 0,
      "SkippedUsers": 0,
      "FailedUsers": 0
  }
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeUserImportJob」を参照してください。

### describe-user-pool-client

次のコード例は、describe-user-pool-client を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザープールクライアントを記述するには

この例では、ユーザープールクライアントを記述します。

コマンド:

```
aws cognito-idp describe-user-pool-client --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
client-id 38fjsnc484p94kpqsnet7mpld0
```

出力:

```
{
  "UserPoolClient": {
      "UserPoolId": "us-west-2_aaaaaaaaa",
      "ClientName": "MyApp",
      "ClientId": "38fjsnc484p94kpqsnet7mpld0",
      "ClientSecret": "CLIENT_SECRET",
      "LastModifiedDate": 1548108676.163,
      "CreationDate": 1548108676.163,
      "RefreshTokenValidity": 30,
      "ReadAttributes": [
          "address",
          "birthdate",
          "custom:CustomAttr1",
          "custom:CustomAttr2",
          "email",
          "email_verified",
          "family_name",
          "gender",
          "given_name",
          "locale",
```

```
            "middle_name",
            "name",
            "nickname",
            "phone_number",
            "phone_number_verified",
            "picture",
            "preferred_username",
            "profile",
            "updated_at",
            "website",
            "zoneinfo"
        ],
        "WriteAttributes": [
            "address",
            "birthdate",
            "custom:CustomAttr1",
            "custom:CustomAttr2",
            "email",
            "family_name",
            "gender",
            "given_name",
            "locale",
            "middle_name",
            "name",
            "nickname",
            "phone_number",
            "picture",
            "preferred_username",
            "profile",
            "updated_at",
            "website",
            "zoneinfo"
        ],
        "ExplicitAuthFlows": [
            "ADMIN_NO_SRP_AUTH",
            "USER_PASSWORD_AUTH"
        ],
        "AllowedOAuthFlowsUserPoolClient": false
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeUserPoolClient」を参照してください。

### describe-user-pool-domain

次のコード例は、describe-user-pool-domain を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザープールクライアントを記述するには

この例では、my-domain という名前のユーザープールドメインを記述します。

コマンド:

```
aws cognito-idp describe-user-pool-domain --domain my-domain
```

出力:

```
{
  "DomainDescription": {
      "UserPoolId": "us-west-2_aaaaaaaaa",
      "AWSAccountId": "111111111111",
      "Domain": "my-domain",
      "S3Bucket": "aws-cognito-prod-pdx-assets",
      "CloudFrontDistribution": "aaaaaaaaaaaaa.cloudfront.net",
      "Version": "20190128175402",
      "Status": "ACTIVE",
      "CustomDomainConfig": {}
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeUserPoolDomain」を参照してください。

### describe-user-pool

次のコード例は、describe-user-pool を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザープールを記述するには

次の例では、ユーザープール ID が us-west-2_EXAMPLE のユーザープールについて説明します。

```
aws cognito-idp describe-user-pool \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "UserPool": {
        "Id": "us-west-2_EXAMPLE",
        "Name": "MyUserPool",
        "Policies": {
            "PasswordPolicy": {
                "MinimumLength": 8,
                "RequireUppercase": true,
                "RequireLowercase": true,
                "RequireNumbers": true,
                "RequireSymbols": true,
                "TemporaryPasswordValidityDays": 1
            }
        },
        "DeletionProtection": "ACTIVE",
        "LambdaConfig": {
            "PreSignUp": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:MyPreSignUpFunction",
            "CustomMessage": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:MyCustomMessageFunction",
            "PostConfirmation": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:MyPostConfirmationFunction",
            "PreAuthentication": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:MyPreAuthenticationFunction",
            "PostAuthentication": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:MyPostAuthenticationFunction",
            "DefineAuthChallenge": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:MyDefineAuthChallengeFunction",
            "CreateAuthChallenge": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:MyCreateAuthChallengeFunction",
            "VerifyAuthChallengeResponse": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:MyVerifyAuthChallengeFunction",
            "PreTokenGeneration": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:MyPreTokenGenerationFunction",
            "UserMigration": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:MyMigrateUserFunction",
            "PreTokenGenerationConfig": {
                "LambdaVersion": "V2_0",
```

```
                "LambdaArn": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:MyPreTokenGenerationFunction"
            },
            "CustomSMSSender": {
                "LambdaVersion": "V1_0",
                "LambdaArn": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:MyCustomSMSSenderFunction"
            },
            "CustomEmailSender": {
                "LambdaVersion": "V1_0",
                "LambdaArn": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:MyCustomEmailSenderFunction"
            },
            "KMSKeyID": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE22222"
        },
        "LastModifiedDate": 1726784814.598,
        "CreationDate": 1602103465.273,
        "SchemaAttributes": [
            {
                "Name": "sub",
                "AttributeDataType": "String",
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Mutable": false,
                "Required": true,
                "StringAttributeConstraints": {
                    "MinLength": "1",
                    "MaxLength": "2048"
                }
            },
            {
                "Name": "name",
                "AttributeDataType": "String",
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Mutable": true,
                "Required": false,
                "StringAttributeConstraints": {
                    "MinLength": "0",
                    "MaxLength": "2048"
                }
            },
            {
                "Name": "given_name",
                "AttributeDataType": "String",
```

```
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Mutable": true,
                "Required": false,
                "StringAttributeConstraints": {
                    "MinLength": "0",
                    "MaxLength": "2048"
                }
            },
            {
                "Name": "family_name",
                "AttributeDataType": "String",
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Mutable": true,
                "Required": false,
                "StringAttributeConstraints": {
                    "MinLength": "0",
                    "MaxLength": "2048"
                }
            },
            {
                "Name": "middle_name",
                "AttributeDataType": "String",
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Mutable": true,
                "Required": false,
                "StringAttributeConstraints": {
                    "MinLength": "0",
                    "MaxLength": "2048"
                }
            },
            {
                "Name": "nickname",
                "AttributeDataType": "String",
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Mutable": true,
                "Required": false,
                "StringAttributeConstraints": {
                    "MinLength": "0",
                    "MaxLength": "2048"
                }
            },
            {
                "Name": "preferred_username",
                "AttributeDataType": "String",
```

```
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Mutable": true,
                "Required": false,
                "StringAttributeConstraints": {
                    "MinLength": "0",
                    "MaxLength": "2048"
                }
            },
            {
                "Name": "profile",
                "AttributeDataType": "String",
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Mutable": true,
                "Required": false,
                "StringAttributeConstraints": {
                    "MinLength": "0",
                    "MaxLength": "2048"
                }
            },
            {
                "Name": "picture",
                "AttributeDataType": "String",
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Mutable": true,
                "Required": false,
                "StringAttributeConstraints": {
                    "MinLength": "0",
                    "MaxLength": "2048"
                }
            },
            {
                "Name": "website",
                "AttributeDataType": "String",
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Mutable": true,
                "Required": false,
                "StringAttributeConstraints": {
                    "MinLength": "0",
                    "MaxLength": "2048"
                }
            },
            {
                "Name": "email",
                "AttributeDataType": "String",
```

```
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Mutable": true,
                "Required": true,
                "StringAttributeConstraints": {
                    "MinLength": "0",
                    "MaxLength": "2048"
                }
            },
            {
                "Name": "email_verified",
                "AttributeDataType": "Boolean",
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Mutable": true,
                "Required": false
            },
            {
                "Name": "gender",
                "AttributeDataType": "String",
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Mutable": true,
                "Required": false,
                "StringAttributeConstraints": {
                    "MinLength": "0",
                    "MaxLength": "2048"
                }
            },
            {
                "Name": "birthdate",
                "AttributeDataType": "String",
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Mutable": true,
                "Required": false,
                "StringAttributeConstraints": {
                    "MinLength": "10",
                    "MaxLength": "10"
                }
            },
            {
                "Name": "zoneinfo",
                "AttributeDataType": "String",
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Mutable": true,
                "Required": false,
                "StringAttributeConstraints": {
```

```
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            }
        },
        {
            "Name": "locale",
            "AttributeDataType": "String",
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Mutable": true,
            "Required": false,
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            }
        },
        {
            "Name": "phone_number",
            "AttributeDataType": "String",
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Mutable": true,
            "Required": false,
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            }
        },
        {
            "Name": "phone_number_verified",
            "AttributeDataType": "Boolean",
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Mutable": true,
            "Required": false
        },
        {
            "Name": "address",
            "AttributeDataType": "String",
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Mutable": true,
            "Required": false,
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            }
        },
```

```
            {
                "Name": "updated_at",
                "AttributeDataType": "Number",
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Mutable": true,
                "Required": false,
                "NumberAttributeConstraints": {
                    "MinValue": "0"
                }
            },
            {
                "Name": "identities",
                "AttributeDataType": "String",
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Mutable": true,
                "Required": false,
                "StringAttributeConstraints": {}
            },
            {
                "Name": "custom:111",
                "AttributeDataType": "String",
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Mutable": true,
                "Required": false,
                "StringAttributeConstraints": {
                    "MinLength": "1",
                    "MaxLength": "256"
                }
            },
            {
                "Name": "dev:custom:222",
                "AttributeDataType": "String",
                "DeveloperOnlyAttribute": true,
                "Mutable": true,
                "Required": false,
                "StringAttributeConstraints": {
                    "MinLength": "1",
                    "MaxLength": "421"
                }
            },
            {
                "Name": "custom:accesstoken",
                "AttributeDataType": "String",
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
```

```
                "Mutable": true,
                "Required": false,
                "StringAttributeConstraints": {
                    "MaxLength": "2048"
                }
            },
            {
                "Name": "custom:idtoken",
                "AttributeDataType": "String",
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Mutable": true,
                "Required": false,
                "StringAttributeConstraints": {
                    "MaxLength": "2048"
                }
            }
        ],
        "AutoVerifiedAttributes": [
            "email"
        ],
        "SmsVerificationMessage": "Your verification code is {####}. ",
        "EmailVerificationMessage": "Your verification code is {####}. ",
        "EmailVerificationSubject": "Your verification code",
        "VerificationMessageTemplate": {
            "SmsMessage": "Your verification code is {####}. ",
            "EmailMessage": "Your verification code is {####}. ",
            "EmailSubject": "Your verification code",
            "EmailMessageByLink": "Please click the link below to verify your email
address. <b>{##Verify Your Email##}</b>\n this is from us-west-2_ywDJHlIfU",
            "EmailSubjectByLink": "Your verification link",
            "DefaultEmailOption": "CONFIRM_WITH_LINK"
        },
        "SmsAuthenticationMessage": "Your verification code is {####}. ",
        "UserAttributeUpdateSettings": {
            "AttributesRequireVerificationBeforeUpdate": []
        },
        "MfaConfiguration": "OPTIONAL",
        "DeviceConfiguration": {
            "ChallengeRequiredOnNewDevice": true,
            "DeviceOnlyRememberedOnUserPrompt": false
        },
        "EstimatedNumberOfUsers": 166,
        "EmailConfiguration": {
```

```
            "SourceArn": "arn:aws:ses:us-west-2:123456789012:identity/
admin@example.com",
            "EmailSendingAccount": "DEVELOPER"
        },
        "SmsConfiguration": {
            "SnsCallerArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/userpool-
SMS-Role",
            "ExternalId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "SnsRegion": "us-west-2"
        },
        "UserPoolTags": {},
        "Domain": "myCustomDomain",
        "CustomDomain": "auth.example.com",
        "AdminCreateUserConfig": {
            "AllowAdminCreateUserOnly": false,
            "UnusedAccountValidityDays": 1,
            "InviteMessageTemplate": {
                "SMSMessage": "Your username is {username} and temporary password is
 {####}. ",
                "EmailMessage": "Your username is {username} and temporary password
 is {####}. ",
                "EmailSubject": "Your temporary password"
            }
        },
        "UserPoolAddOns": {
            "AdvancedSecurityMode": "ENFORCED",
            "AdvancedSecurityAdditionalFlows": {}
        },
        "Arn": "arn:aws:cognito-idp:us-west-2:123456789012:userpool/us-
west-2_EXAMPLE",
        "AccountRecoverySetting": {
            "RecoveryMechanisms": [
                {
                    "Priority": 1,
                    "Name": "verified_email"
                }
            ]
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Amazon Cognito user pools」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeUserPool」を参照してください。

### forget-device

次のコード例は、forget-device を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デバイスの「記憶済み」状態を解除するには

この例では、デバイスの「記憶済み」状態を解除します。

コマンド:

```
aws cognito-idp forget-device --device-key us-west-2_abcd_1234-5678
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ForgetDevice」を参照してください。

### forgot-password

次のコード例は、forgot-password を使用する方法を示しています。

AWS CLI

強制的にパスワードを変更するには

次の forgot-password の例では、パスワードを変更するようにメッセージを jane@example.com に送信しています。

```
aws cognito-idp forgot-password --client-id 38fjsnc484p94kpqsnet7mpld0 --
username jane@example.com
```

出力:

```
{
    "CodeDeliveryDetails": {
        "Destination": "j***@e***.com",
        "DeliveryMedium": "EMAIL",
        "AttributeName": "email"
```

```
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ForgotPassword」を参照してください。

### get-csv-header

次のコード例は、get-csv-header を使用する方法を示しています。

AWS CLI

csv ヘッダーを作成するには

この例では、csv ヘッダーを作成しています。

ユーザーをインポートする方法の詳細については、「Importing Users into User Pools From a CSV File」を参照してください。

コマンド:

```
aws cognito-idp get-csv-header --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa
```

出力:

```
{
  "UserPoolId": "us-west-2_aaaaaaaaa",
  "CSVHeader": [
      "name",
      "given_name",
      "family_name",
      "middle_name",
      "nickname",
      "preferred_username",
      "profile",
      "picture",
      "website",
      "email",
      "email_verified",
      "gender",
      "birthdate",
      "zoneinfo",
      "locale",
```

```
      "phone_number",
      "phone_number_verified",
      "address",
      "updated_at",
      "cognito:mfa_enabled",
      "cognito:username"
  ]
}
```

... Importing Users into User Pools From a CSV File: https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/cognito-user-pools-using-import-tool.html

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetCsvHeader」を参照してください。

### get-device

次のコード例は、get-device を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デバイスを取得するには

次の get-device の例では、現在サインインしているユーザーの 1 つのデバイスを表示します。

```
aws cognito-idp get-device \
    --access-token eyJra456defEXAMPLE \
    --device-key us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "Device": {
        "DeviceKey": "us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "DeviceAttributes": [
            {
                "Name": "device_status",
                "Value": "valid"
            },
            {
                "Name": "device_name",
```

```
                "Value": "MyDevice"
            },
            {
                "Name": "dev:device_arn",
                "Value": "arn:aws:cognito-idp:us-west-2:123456789012:owner/diego.us-
west-2_EXAMPLE/device/us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
            },
            {
                "Name": "dev:device_owner",
                "Value": "diego.us-west-2_EXAMPLE"
            },
            {
                "Name": "last_ip_used",
                "Value": "192.0.2.1"
            },
            {
                "Name": "dev:device_remembered_status",
                "Value": "remembered"
            },
            {
                "Name": "dev:device_sdk",
                "Value": "aws-sdk"
            }
        ],
        "DeviceCreateDate": 1715100742.022,
        "DeviceLastModifiedDate": 1723233651.167,
        "DeviceLastAuthenticatedDate": 1715100742.0
    }
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「ユーザープール内のユーザーデバイスの使用」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetDevice」を参照してください。

### get-group

次のコード例は、get-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グループに関する情報を取得するには

次の get-group の例では、MyGroup という名前のユーザーグループのプロパティを一覧表示します。このグループには、優先順位とそれに関連付けられた IAM ロールがあります。

```
aws cognito-idp get-group \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --group-name MyGroup
```

出力:

```
{
    "Group": {
        "GroupName": "MyGroup",
        "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE",
        "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/example-cognito-role",
        "Precedence": 7,
        "LastModifiedDate": 1697211218.305,
        "CreationDate": 1611685503.954
    }
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「ユーザープールへのグループの追加」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetGroup」を参照してください。

### get-identity-provider-by-identifier

次のコード例は、get-identity-provider-by-identifier を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IdP 識別子から ID プロバイダーの設定を取得するには

次の get-identity-provider-by-identifier の例では、識別子 mysso を持つ ID プロバイダーの設定が返されます。

```
aws cognito-idp get-identity-provider-by-identifier \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --idp-identifier mysso
```

出力:

```
{
    "IdentityProvider": {
        "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE",
        "ProviderName": "MYSAML",
        "ProviderType": "SAML",
        "ProviderDetails": {
            "ActiveEncryptionCertificate": "[Certificate contents]",
            "IDPSignout": "false",
            "MetadataURL": "https://auth.example.com/saml/metadata/",
            "SLORedirectBindingURI": "https://auth.example.com/saml/logout/",
            "SSORedirectBindingURI": "https://auth.example.com/saml/assertion/"
        },
        "AttributeMapping": {
            "email": "email"
        },
        "IdpIdentifiers": [
            "mysso",
            "mysamlsso"
        ],
        "LastModifiedDate": 1705616729.188,
        "CreationDate": 1643734622.919
    }
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Third-party IdP sign-in」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetIdentityProviderByIdentifier」を参照してください。

### get-log-delivery-configuration

次のコード例は、get-log-delivery-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ログ配信設定を表示するには

次の get-log-delivery-configuration の例では、リクエストされたユーザープールのログエクスポート設定を表示します。

```
aws cognito-idp get-log-delivery-configuration \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "LogDeliveryConfiguration": {
        "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE",
        "LogConfigurations": [
            {
                "LogLevel": "INFO",
                "EventSource": "userAuthEvents",
                "FirehoseConfiguration": {
                    "StreamArn": "arn:aws:firehose:us-
west-2:123456789012:deliverystream/my-test-deliverystream"
                }
            },
            {
                "LogLevel": "ERROR",
                "EventSource": "userNotification",
                "CloudWatchLogsConfiguration": {
                    "LogGroupArn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-
group:my-message-delivery-logs"
                }
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Exporting user pool logs」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetLogDeliveryConfiguration」を参照してください。

### get-signing-certificate

次のコード例は、get-signing-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

SAML 署名証明書を表示するには

次の get-signing-certificate の例では、リクエストユーザープールの SAML 2.0 署名証明書を表示します。

```
aws cognito-idp get-signing-certificate \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "Certificate": "[Certificate content]"
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「SAML signing and encryption」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSigningCertificate」を参照してください。

### get-ui-customization

次のコード例は、get-ui-customization を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションクライアントのホストされた UI カスタマイズの従来の設定を表示するには

次の get-ui-customization の例では、ユーザープールから設定を継承しないアプリケーションクライアントのホスト UI カスタマイズの従来の設定を表示します。

```
aws cognito-idp get-ui-customization \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --client-id 1example23456789
```

出力:

```
{
    "UICustomization": {
        "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE",
        "ClientId": "1example23456789",
```

```
        "ImageUrl": "https://example.cloudfront.net/us-
west-2_EXAMPLE/1example23456789/20250115191928/assets/images/image.jpg",
        "CSS": "\n.logo-customizable {\n  max-width: 80%;\n  max-height: 30%;
\n}\n\n.banner-customizable {\n  padding: 25px 0px 25px 0px;\n  background-color:
 lightgray;\n}\n\n.label-customizable {\n  font-weight: 400;\n}\n\n.textDescription-
customizable {\n  padding-top: 100px;\n  padding-bottom: 10px;\n  display: block;
\n  font-size: 12px;\n}\n\n.idpDescription-customizable {\n  padding-top: 10px;\n
  padding-bottom: 10px;\n  display: block;\n  font-size: 16px;\n}\n\n.legalText-
customizable {\n  color: #747474;\n  font-size: 11px;\n}\n\n.submitButton-
customizable {\n  font-size: 14px;\n  font-weight: bold;\n  margin: 20px 0px
 10px 0px;\n  height: 50px;\n  width: 100%;\n  color: #fff;\n  background-color:
 #337ab7;\n}\n\n.submitButton-customizable:hover {\n  color: #fff;\n  background-
color: #286090;\n}\n\n.errorMessage-customizable {\n  padding: 5px;\n  font-size:
 12px;\n  width: 100%;\n  background: #F5F5F5;\n  border: 2px solid #D64958;\n
  color: #D64958;\n}\n\n.inputField-customizable {\n  width: 100%;\n  height:
 34px;\n  color: #555;\n  background-color: #fff;\n  border: 1px solid #ccc;\n}\n
\n.inputField-customizable:focus {\n  border-color: #66afe9;\n  outline: 0;\n}\n
\n.idpButton-customizable {\n  height: 40px;\n  width: 100%;\n  width: 100%;\n
 text-align: center;\n  margin-bottom: 15px;\n  color: #fff;\n  background-color:
 #5bc0de;\n  border-color: #46b8da;\n}\n\n.idpButton-customizable:hover {\n
 color: #fff;\n  background-color: #31b0d5;\n}\n\n.socialButton-customizable {\n
  border-radius: 2px;\n  height: 60px;\n  margin-bottom: 15px;\n  padding: 1px;
\n  text-align: left;\n  width: 100%;\n}\n\n.redirect-customizable {\n  text-
align: center;\n}\n\n.passwordCheck-notValid-customizable {\n  color: #DF3312;
\n}\n\n.passwordCheck-valid-customizable {\n  color: #19BF00;\n}\n\n.background-
customizable {\n  background-color: #fff;\n}\n",
        "CSSVersion": "20250115191928"
    }
}
```

詳細については、Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Hosted UI (classic) branding」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetUiCustomization」を参照してください。

### get-user-attribute-verification-code

次のコード例は、get-user-attribute-verification-code を使用する方法を示しています。

AWS CLI

属性検証コードを現在のユーザーに送信するには

次の get-user-attribute-verification-code の例では、現在サインインしているユーザーの E メールアドレスに属性検証コードを送信します。

```
aws cognito-idp get-user-attribute-verification-code \
    --access-token eyJra456defEXAMPLE \
    --attribute-name email
```

出力:

```
{
    "CodeDeliveryDetails": {
        "Destination": "a***@e***",
        "DeliveryMedium": "EMAIL",
        "AttributeName": "email"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「ユーザーアカウントのサインアップと確認」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetUserAttributeVerificationCode」を参照してください。

### get-user-auth-factors

次のコード例は、get-user-auth-factors を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在のユーザーが使用できる認証要素を一覧表示するには

次の get-user-auth-factors の例では、現在サインインしているユーザーが使用できる認証要素を一覧表示します。

```
aws cognito-idp get-user-auth-factors \
    --access-token eyJra456defEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "Username": "testuser",
```

```
    "ConfiguredUserAuthFactors": [
        "PASSWORD",
        "EMAIL_OTP",
        "SMS_OTP",
        "WEB_AUTHN"
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Authentication」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetUserAuthFactors」を参照してください。

### get-user-pool-mfa-config

次のコード例は、get-user-pool-mfa-config を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザープールの多要素認証と WebAuthn 設定を表示するには

次の get-user-pool-mfa-config の例では、リクエストされたユーザープールの MFA および WebAuthn 設定を表示します。

```
aws cognito-idp get-user-pool-mfa-config \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "SmsMfaConfiguration": {
        "SmsAuthenticationMessage": "Your OTP for MFA or sign-in: use {####}.",
        "SmsConfiguration": {
            "SnsCallerArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-SMS-
Role",
            "ExternalId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "SnsRegion": "us-west-2"
        }
    },
    "SoftwareTokenMfaConfiguration": {
        "Enabled": true
```

```
    },
    "EmailMfaConfiguration": {
        "Message": "Your OTP for MFA or sign-in: use {####}",
        "Subject": "OTP test"
    },
    "MfaConfiguration": "OPTIONAL",
    "WebAuthnConfiguration": {
        "RelyingPartyId": "auth.example.com",
        "UserVerification": "preferred"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Adding MFA」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetUserPoolMfaConfig」を参照してください。

### get-user

次のコード例は、get-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在のユーザーの詳細を取得するには

次の get-user の例では、現在サインインしているユーザーのプロファイルを表示します。

```
aws cognito-idp get-user \
    --access-token eyJra456defEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "Username": "johndoe",
    "UserAttributes": [
        {
            "Name": "sub",
            "Value": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
        },
        {
            "Name": "identities",
```

```
            "Value": "[{\"userId\":\"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222\",
\"providerName\":\"SignInWithApple\",\"providerType\":\"SignInWithApple\",\"issuer
\":null,\"primary\":false,\"dateCreated\":1701125599632}]"
        },
        {
            "Name": "email_verified",
            "Value": "true"
        },
        {
            "Name": "custom:state",
            "Value": "Maine"
        },
        {
            "Name": "name",
            "Value": "John Doe"
        },
        {
            "Name": "phone_number_verified",
            "Value": "true"
        },
        {
            "Name": "phone_number",
            "Value": "+12065551212"
        },
        {
            "Name": "preferred_username",
            "Value": "jamesdoe"
        },
        {
            "Name": "locale",
            "Value": "EMEA"
        },
        {
            "Name": "email",
            "Value": "jamesdoe@example.com"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「ユーザーの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetUser」を参照してください。

### global-sign-out

次のコード例は、global-sign-out を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在のユーザーをサインアウトするには

次の global-sign-out の例では、現在のユーザーをサインアウトします。

```
aws cognito-idp global-sign-out \
    --access-token eyJra456defEXAMPLE
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「ユーザーの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GlobalSignOut」を参照してください。

### initiate-auth

次のコード例は、initiate-auth を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーをサインインするには

次の initiate-auth の例では、基本的なユーザー名-パスワードフローを使用してユーザーにサインインし、追加のチャレンジはありません。

```
aws cognito-idp initiate-auth \
    --auth-flow USER_PASSWORD_AUTH \
    --client-id 1example23456789 \
    --analytics-metadata AnalyticsEndpointId=d70b2ba36a8c4dc5a04a0451aEXAMPLE \
    --auth-parameters USERNAME=testuser,PASSWORD=[Password] --user-context-
data EncodedData=mycontextdata --client-metadata MyTestKey=MyTestValue
```

出力:

```
{
    "AuthenticationResult": {
        "AccessToken": "eyJra456defEXAMPLE",
        "ExpiresIn": 3600,
        "TokenType": "Bearer",
        "RefreshToken": "eyJra123abcEXAMPLE",
        "IdToken": "eyJra789ghiEXAMPLE",
        "NewDeviceMetadata": {
            "DeviceKey": "us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "DeviceGroupKey": "-v7w9UcY6"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Authentication」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「InitiateAuth」を参照してください。

### `list-devices`

次のコード例は、`list-devices` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーのデバイスを一覧表示するには

次の `list-devices` の例では、現在のユーザーが登録したデバイスを一覧表示します。

```
aws cognito-idp list-devices \
    --access-token eyJra456defEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "Devices": [
        {
            "DeviceAttributes": [
                {
                    "Name": "device_status",
                    "Value": "valid"
```

```
                },
                {
                    "Name": "device_name",
                    "Value": "Dart-device"
                },
                {
                    "Name": "last_ip_used",
                    "Value": "192.0.2.1"
                }
            ],
            "DeviceCreateDate": 1715100742.022,
            "DeviceKey": "us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "DeviceLastAuthenticatedDate": 1715100742.0,
            "DeviceLastModifiedDate": 1723233651.167
        },
        {
            "DeviceAttributes": [
                {
                    "Name": "device_status",
                    "Value": "valid"
                },
                {
                    "Name": "last_ip_used",
                    "Value": "192.0.2.2"
                }
            ],
            "DeviceCreateDate": 1726856147.993,
            "DeviceKey": "us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "DeviceLastAuthenticatedDate": 1726856147.0,
            "DeviceLastModifiedDate": 1726856147.993
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Working with devices」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDevices」を参照してください。

### `list-groups`

次のコード例は、`list-groups` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザープールのグループを一覧表示するには

次の list-groups の例では、リクエストされたユーザープールの最初の 2 つのグループを一覧表示します。

```
aws cognito-idp list-groups \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --max-items 2
```

出力:

```
{
    "Groups": [
        {
            "CreationDate": 1681760899.633,
            "Description": "My test group",
            "GroupName": "testgroup",
            "LastModifiedDate": 1681760899.633,
            "Precedence": 1,
            "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
        },
        {
            "CreationDate": 1642632749.051,
            "Description": "Autogenerated group for users who sign in using
 Facebook",
            "GroupName": "us-west-2_EXAMPLE_Facebook",
            "LastModifiedDate": 1642632749.051,
            "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
        }
    ],
    "NextToken": "[Pagination token]"
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「ユーザープールへのグループの追加」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListGroups」を参照してください。

### list-identity-providers

次のコード例は、list-identity-providers を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ID プロバイダーを一覧表示するには

次の list-identity-providers の例では、リクエストされたユーザープールの最初の 2 つの ID プロバイダーを一覧表示します。

```
aws cognito-idp list-identity-providers \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --max-items 2
```

出力:

```
{
    "Providers": [
        {
            "CreationDate": 1619477386.504,
            "LastModifiedDate": 1703798328.142,
            "ProviderName": "Azure",
            "ProviderType": "SAML"
        },
        {
            "CreationDate": 1642698776.175,
            "LastModifiedDate": 1642699086.453,
            "ProviderName": "LoginWithAmazon",
            "ProviderType": "LoginWithAmazon"
        }
    ],
    "NextToken": "[Pagination token]"
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Third-party IdP sign-in」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListIdentityProviders」を参照してください。

### list-resource-servers

次のコード例は、list-resource-servers を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースサーバーを一覧表示するには

次の list-resource-servers の例では、リクエストされたユーザープールの最初の 2 つのリソースサーバーを一覧表示します。

```
aws cognito-idp list-resource-servers \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --max-results 2
```

出力:

```
{
    "ResourceServers": [
        {
            "Identifier": "myapi.example.com",
            "Name": "Example API with custom access control scopes",
            "Scopes": [
                {
                    "ScopeDescription": "International customers",
                    "ScopeName": "international.read"
                },
                {
                    "ScopeDescription": "Domestic customers",
                    "ScopeName": "domestic.read"
                }
            ],
            "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
        },
        {
            "Identifier": "myapi2.example.com",
            "Name": "Another example API for access control",
            "Scopes": [
                {
                    "ScopeDescription": "B2B customers",
                    "ScopeName": "b2b.read"
                }
            ],
```

```
            "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
        }
    ],
    "NextToken": "[Pagination token]"
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Access control with resource servers」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListResourceServers」を参照してください。

### `list-tags-for-resource`

次のコード例は、`list-tags-for-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザープールのタグを一覧表示するには

次の `list-tags-for-resource` の例では、リクエストされた ARN を使用してユーザープールに割り当てられたタグを一覧表示します。

```
aws cognito-idp list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:cognito-idp:us-west-2:123456789012:userpool/us-west-2_EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "Tags": {
        "administrator": "Jie",
        "tenant": "ExampleCorp"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Tagging Amazon Cognito resources」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### list-user-import-jobs

次のコード例は、list-user-import-jobs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーインポートジョブとステータスを一覧表示するには

次の list-user-import-jobs の例では、リクエストされたユーザープールの最初の 3 つのユーザーインポートジョブとその詳細を一覧表示します。

```
aws cognito-idp list-user-import-jobs \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --max-results 3
```

出力:

```
{
    "PaginationToken": "us-west-2_EXAMPLE#import-example3#1667948397084",
    "UserImportJobs": [
        {
            "CloudWatchLogsRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
Cognito-UserImport-Role",
            "CompletionDate": 1735329786.142,
            "CompletionMessage": "The user import job has expired.",
            "CreationDate": 1735241621.022,
            "FailedUsers": 0,
            "ImportedUsers": 0,
            "JobId": "import-example1",
            "JobName": "Test-import-job-1",
            "PreSignedUrl": "https://aws-cognito-idp-user-import-pdx.s3.us-
west-2.amazonaws.com/123456789012/us-west-2_EXAMPLE/import-mAgUtd8PMm?
X-Amz-Security-Token=[token]&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Date=20241226T193341Z&X-Amz-SignedHeaders=host%3Bx-amz-server-side-encryption&X-Amz-
Expires=899&X-Amz-Credential=[credential]&X-Amz-Signature=[signature]",
            "SkippedUsers": 0,
            "Status": "Expired",
            "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
        },
        {
            "CloudWatchLogsRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
Cognito-UserImport-Role",
            "CompletionDate": 1681509058.408,
```

```
            "CompletionMessage": "Too many users have failed or been skipped during
 the import.",
            "CreationDate": 1681509001.477,
            "FailedUsers": 1,
            "ImportedUsers": 0,
            "JobId": "import-example2",
            "JobName": "Test-import-job-2",
            "PreSignedUrl": "https://aws-cognito-idp-user-import-pdx.s3.us-
west-2.amazonaws.com/123456789012/us-west-2_EXAMPLE/import-mAgUtd8PMm?
X-Amz-Security-Token=[token]&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Date=20241226T193341Z&X-Amz-SignedHeaders=host%3Bx-amz-server-side-encryption&X-Amz-
Expires=899&X-Amz-Credential=[credential]&X-Amz-Signature=[signature]",
            "SkippedUsers": 0,
            "StartDate": 1681509057.965,
            "Status": "Failed",
            "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
        },
        {
            "CloudWatchLogsRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
Cognito-UserImport-Role",
            "CompletionDate": 1.667864578676E9,
            "CompletionMessage": "Import Job Completed Successfully.",
            "CreationDate": 1.667864480281E9,
            "FailedUsers": 0,
            "ImportedUsers": 6,
            "JobId": "import-example3",
            "JobName": "Test-import-job-3",
            "PreSignedUrl": "https://aws-cognito-idp-user-import-pdx.s3.us-
west-2.amazonaws.com/123456789012/us-west-2_EXAMPLE/import-mAgUtd8PMm?
X-Amz-Security-Token=[token]&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Date=20241226T193341Z&X-Amz-SignedHeaders=host%3Bx-amz-server-side-encryption&X-Amz-
Expires=899&X-Amz-Credential=[credential]&X-Amz-Signature=[signature]",
            "SkippedUsers": 0,
            "StartDate": 1.667864578167E9,
            "Status": "Succeeded",
            "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Importing users from a CSV file」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListUserImportJobs」を参照してください。

### list-user-pool-clients

次のコード例は、list-user-pool-clients を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリクライアントを一覧表示するには

次の list-user-pool-clients の例では、リクエストされたユーザープールの最初の 3 つのアプリクライアントを一覧表示します。

```
aws cognito-idp list-user-pool-clients \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --max-results 3
```

出力:

```
{
    "NextToken": "[Pagination token]",
    "UserPoolClients": [
        {
            "ClientId": "1example23456789",
            "ClientName": "app-client-1",
            "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
        },
        {
            "ClientId": "2example34567890",
            "ClientName": "app-client-2",
            "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
        },
        {
            "ClientId": "3example45678901",
            "ClientName": "app-client-3",
            "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「App clients」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListUserPoolClients」を参照してください。

### list-user-pools

次のコード例は、list-user-pools を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザープールを一覧表示するには

次の list-user-pools の例では、現在の CLI 認証情報の AWS アカウントで使用可能なユーザープールを 3 つ一覧表示します。

```
aws cognito-idp list-user-pools \
    --max-results 3
```

出力:

```
{
    "NextToken": "[Pagination token]",
    "UserPools": [
        {
            "CreationDate": 1681502497.741,
            "Id": "us-west-2_EXAMPLE1",
            "LambdaConfig": {
                "CustomMessage": "arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:function:MyFunction",
                "PreSignUp": "arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:function:MyFunction",
                "PreTokenGeneration": "arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:function:MyFunction",
                "PreTokenGenerationConfig": {
                    "LambdaArn": "arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:function:MyFunction",
                    "LambdaVersion": "V1_0"
                }
            },
            "LastModifiedDate": 1681502497.741,
```

```
            "Name": "user pool 1"
        },
        {
            "CreationDate": 1686064178.717,
            "Id": "us-west-2_EXAMPLE2",
            "LambdaConfig": {
            },
            "LastModifiedDate": 1686064178.873,
            "Name": "user pool 2"
        },
        {
            "CreationDate": 1627681712.237,
            "Id": "us-west-2_EXAMPLE3",
            "LambdaConfig": {
                "UserMigration": "arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:function:MyFunction"
            },
            "LastModifiedDate": 1678486942.479,
            "Name": "user pool 3"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Amazon Cognito user pools」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListUserPools」を参照してください。

### `list-users-in-group`

次のコード例は、`list-users-in-group` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グループ内のユーザーを一覧表示するには

この例では、MyGroup グループのユーザーを一覧表示しています。

コマンド:

```
aws cognito-idp list-users-in-group --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --group-
name MyGroup
```

出力:

```
{
  "Users": [
      {
          "Username": "acf10624-80bb-401a-ac61-607bee2110ec",
          "Attributes": [
              {
                  "Name": "sub",
                  "Value": "acf10624-80bb-401a-ac61-607bee2110ec"
              },
              {
                  "Name": "custom:CustomAttr1",
                  "Value": "New Value!"
              },
              {
                  "Name": "email",
                  "Value": "jane@example.com"
              }
          ],
          "UserCreateDate": 1548102770.284,
          "UserLastModifiedDate": 1548103204.893,
          "Enabled": true,
          "UserStatus": "CONFIRMED"
      },
      {
          "Username": "22704aa3-fc10-479a-97eb-2af5806bd327",
          "Attributes": [
              {
                  "Name": "sub",
                  "Value": "22704aa3-fc10-479a-97eb-2af5806bd327"
              },
              {
                  "Name": "email_verified",
                  "Value": "true"
              },
              {
                  "Name": "email",
                  "Value": "diego@example.com"
              }
          ],
          "UserCreateDate": 1548089817.683,
          "UserLastModifiedDate": 1548089817.683,
          "Enabled": true,
```

```
            "UserStatus": "FORCE_CHANGE_PASSWORD"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListUsersInGroup」を参照してください。

### list-users

次のコード例は、list-users を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: サーバー側のフィルターを使用してユーザーを一覧表示するには

次の list-users の例では、リクエストされたユーザープールの E メールアドレスが testuser で始まる 3 人のユーザーを一覧表示します。

```
aws cognito-idp list-users \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --filter email^=\"testuser\" \
    --max-items 3
```

出力:

```
{
    "PaginationToken": "efgh5678EXAMPLE",
    "Users": [
        {
            "Attributes": [
                {
                    "Name": "sub",
                    "Value": "eaad0219-2117-439f-8d46-4db20e59268f"
                },
                {
                    "Name": "email",
                    "Value": "testuser@example.com"
                }
            ],
            "Enabled": true,
            "UserCreateDate": 1682955829.578,
```

```
            "UserLastModifiedDate": 1689030181.63,
            "UserStatus": "CONFIRMED",
            "Username": "testuser"
        },
        {
            "Attributes": [
                {
                    "Name": "sub",
                    "Value": "3b994cfd-0b07-4581-be46-3c82f9a70c90"
                },
                {
                    "Name": "email",
                    "Value": "testuser2@example.com"
                }
            ],
            "Enabled": true,
            "UserCreateDate": 1684427979.201,
            "UserLastModifiedDate": 1684427979.201,
            "UserStatus": "UNCONFIRMED",
            "Username": "testuser2"
        },
        {
            "Attributes": [
                {
                    "Name": "sub",
                    "Value": "5929e0d1-4c34-42d1-9b79-a5ecacfe66f7"
                },
                {
                    "Name": "email",
                    "Value": "testuser3@example.com"
                }
            ],
            "Enabled": true,
            "UserCreateDate": 1684427823.641,
            "UserLastModifiedDate": 1684427823.641,
            "UserStatus": "UNCONFIRMED",
            "Username": "testuser3@example.com"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Managing and searching for users」を参照してください。

例 2: クライアント側のフィルターを使用してユーザーを一覧表示するには

次の list-users の例では、属性を持つ 3 人のユーザーの属性を一覧表示します。この場合は、E メールアドレスに、E メールドメイン「@example.com」が含まれています。他の属性がこの文字列を含んでいる場合、その属性も表示されます。2 番目のユーザーは、クエリに一致する属性を持たず、表示される出力から除外されますが、サーバーのレスポンスからは除外されません。

```
aws cognito-idp list-users \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --max-items 3
    --query Users\[\*\].Attributes\[\?Value\.contains\(\@\,\'@example.com\'\)\]
```

出力:

```
[
    [
        {
            "Name": "email",
            "Value": "admin@example.com"
        }
    ],
    [],
    [
        {
            "Name": "email",
            "Value": "operator@example.com"
        }
    ]
]
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Managing and searching for users」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListUsers」を参照してください。

## list-web-authn-credentials

次のコード例は、list-web-authn-credentials を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パスキーの認証情報を一覧表示するには

次の list-web-authn-credentials の例では、現在のユーザーのパスキー、WebAuthn、または認証情報を一覧表示します。登録されているデバイスは 1 つです。

```
aws cognito-idp list-web-authn-credentials \
    --access-token eyJra456defEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "Credentials": [
        {
            "AuthenticatorAttachment": "cross-platform",
            "CreatedAt": 1736293876.115,
            "CredentialId": "8LApgk4-lNUFHbhm2w6Und7-
uxcc8coJGsPxiogvHoItc64xWQc3r4CEXAMPLE",
            "FriendlyCredentialName": "Roaming passkey",
            "RelyingPartyId": "auth.example.com"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Passkey sign-in」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListWebAuthnCredentials」を参照してください。

## resend-confirmation-code

次のコード例は、resend-confirmation-code を使用する方法を示しています。

AWS CLI

確認コードを再送信するには

次の resend-confirmation-code 例では、ユーザー jane に確認コードを送信します。

```
aws cognito-idp resend-confirmation-code \
```

```
    --client-id 12a3b456c7de890f11g123hijk \
    --username jane
```

出力:

```
{
    "CodeDeliveryDetails": {
        "Destination": "j***@e***.com",
        "DeliveryMedium": "EMAIL",
        "AttributeName": "email"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「ユーザーアカウントのサインアップと確認」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ResendConfirmationCode」を参照してください。

### respond-to-auth-challenge

次のコード例は、respond-to-auth-challenge を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: NEW_PASSWORD_REQUIRED チャレンジに応答するには

次の respond-to-auth-challenge の例では、initiate-auth によって返された NEW_PASSWORD_REQUIRED チャレンジに応答します。ユーザー jane@example.com のパスワードを設定します。

```
aws cognito-idp respond-to-auth-challenge \
    --client-id 1example23456789 \
    --challenge-name NEW_PASSWORD_REQUIRED \
    --challenge-responses USERNAME=jane@example.com,NEW_PASSWORD=[Password] \
    --session AYABeEv5HklEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "ChallengeParameters": {},
```

```
    "AuthenticationResult": {
        "AccessToken": "ACCESS_TOKEN",
        "ExpiresIn": 3600,
        "TokenType": "Bearer",
        "RefreshToken": "REFRESH_TOKEN",
        "IdToken": "ID_TOKEN",
        "NewDeviceMetadata": {
            "DeviceKey": "us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "DeviceGroupKey": "-wt2ha1Zd"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Authentication」を参照してください。

例 2: SELECT_MFA_TYPE チャレンジに応答するには

次の respond-to-auth-challenge の例では、現在のユーザーの MFA オプションとして TOTP MFA を選択します。ユーザーは、MFA タイプを選択して MFA コードを入力するように求められます。

```
aws cognito-idp respond-to-auth-challenge \
    --client-id 1example23456789
    --session AYABeEv5HklEXAMPLE
    --challenge-name SELECT_MFA_TYPE
    --challenge-responses USERNAME=testuser,ANSWER=SOFTWARE_TOKEN_MFA
```

出力:

```
{
    "ChallengeName": "SOFTWARE_TOKEN_MFA",
    "Session": "AYABeEv5HklEXAMPLE",
    "ChallengeParameters": {
        "FRIENDLY_DEVICE_NAME": "transparent"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Adding MFA」を参照してください。

例 3: SOFTWARE_TOKEN_MFA チャレンジに応答するには

次の respond-to-auth-challenge の例では、TOTP MFA コードを提供し、サインインを完了する方法を示します。

```
aws cognito-idp respond-to-auth-challenge \
    --client-id 1example23456789 \
    --session AYABeEv5HklEXAMPLE \
    --challenge-name SOFTWARE_TOKEN_MFA \
    --challenge-responses USERNAME=testuser,SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE=123456
```

出力:

```
{
    "AuthenticationResult": {
        "AccessToken": "eyJra456defEXAMPLE",
        "ExpiresIn": 3600,
        "TokenType": "Bearer",
        "RefreshToken": "eyJra123abcEXAMPLE",
        "IdToken": "eyJra789ghiEXAMPLE",
        "NewDeviceMetadata": {
            "DeviceKey": "us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "DeviceGroupKey": "-v7w9UcY6"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Adding MFA」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RespondToAuthChallenge」を参照してください。

### revoke-token

次のコード例は、revoke-token を使用する方法を示しています。

AWS CLI

更新トークンを取り消すには

次の revoke-token では、リクエストされた更新トークンと、関連するアクセストークンを取り消します。

```
aws cognito-idp revoke-token \
    --token eyJjd123abcEXAMPLE \
    --client-id 1example23456789
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Revoking tokens」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RevokeToken」を参照してください。

### set-log-delivery-configuration

次のコード例は、set-log-delivery-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザープールからのログのエクスポートを設定するには

次の set-log-delivery-configuration の例では、ロググループへのユーザー通知エラーのログ記録と S3 バケットへのユーザー認証情報のログ記録を使用して、リクエストされたユーザープールを設定します。

```
aws cognito-idp set-log-delivery-configuration \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --log-
configurations LogLevel=ERROR,EventSource=userNotification,CloudWatchLogsConfiguration={LogG
west-2:123456789012:log-group:cognito-
exported} LogLevel=INFO,EventSource=userAuthEvents,S3Configuration={BucketArn=arn:aws:s3:::a
s3-demo-bucket1}
```

出力:

```
{
   "LogDeliveryConfiguration": {
        "LogConfigurations": [
            {
                "CloudWatchLogsConfiguration": {
                    "LogGroupArn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-
group:cognito-exported"
                },
```

```
                "EventSource": "userNotification",
                "LogLevel": "ERROR"
            },
            {
                "EventSource": "userAuthEvents",
                "LogLevel": "INFO",
                "S3Configuration": {
                    "BucketArn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1"
                }
            }
        ],
        "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Exporting user pool logs」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetLogDeliveryConfiguration」を参照してください。

### set-risk-configuration

次のコード例は、set-risk-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

脅威保護のリスク設定を行うには

次の set-risk-configuration の例では、リクエストされたアプリクライアントで脅威保護のメッセージとアクション、侵害された認証情報、および IP アドレス例外を設定します。NotifyConfiguration オブジェクトは複雑であるため、JSON 入力がこのコマンドのベストプラクティスです。

```
aws cognito-idp set-risk-configuration \
    --cli-input-json file://set-risk-configuration.json
```

set-risk-configuration.json の内容:

```
{
    "AccountTakeoverRiskConfiguration": {
        "Actions": {
```

```
            "HighAction": {
                "EventAction": "MFA_REQUIRED",
                "Notify": true
            },
            "LowAction": {
                "EventAction": "NO_ACTION",
                "Notify": true
            },
            "MediumAction": {
                "EventAction": "MFA_IF_CONFIGURED",
                "Notify": true
            }
        },
        "NotifyConfiguration": {
            "BlockEmail": {
                "HtmlBody": "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n\t<title>HTML
 email context</title>\n\t<meta charset=\"utf-8\">\n</head>\n<body>\n<pre>We
 blocked an unrecognized sign-in to your account with this information:\n<ul>
\n<li>Time: {login-time}</li>\n<li>Device: {device-name}</li>\n<li>Location: {city},
 {country}</li>\n</ul>\nIf this sign-in was not by you, you should change your
 password and notify us by clicking on <a href={one-click-link-invalid}>this link</
a>\nIf this sign-in was by you, you can follow <a href={one-click-link-valid}>this
 link</a> to let us know</pre>\n</body>\n</html>",
                "Subject": "Blocked sign-in attempt",
                "TextBody": "We blocked an unrecognized sign-in to your account with
 this information:\nTime: {login-time}\nDevice: {device-name}\nLocation: {city},
 {country}\nIf this sign-in was not by you, you should change your password and
 notify us by clicking on {one-click-link-invalid}\nIf this sign-in was by you, you
 can follow {one-click-link-valid} to let us know"
            },
            "From": "admin@example.com",
            "MfaEmail": {
                "HtmlBody": "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n\t<title>HTML email
 context</title>\n\t<meta charset=\"utf-8\">\n</head>\n<body>\n<pre>We required
 you to use multi-factor authentication for the following sign-in attempt:\n<ul>
\n<li>Time: {login-time}</li>\n<li>Device: {device-name}</li>\n<li>Location: {city},
 {country}</li>\n</ul>\nIf this sign-in was not by you, you should change your
 password and notify us by clicking on <a href={one-click-link-invalid}>this link</
a>\nIf this sign-in was by you, you can follow <a href={one-click-link-valid}>this
 link</a> to let us know</pre>\n</body>\n</html>",
                "Subject": "New sign-in attempt",
                "TextBody": "We required you to use multi-factor authentication
 for the following sign-in attempt:\nTime: {login-time}\nDevice: {device-
name}\nLocation: {city}, {country}\nIf this sign-in was not by you, you should
```

```
 change your password and notify us by clicking on {one-click-link-invalid}\nIf this
 sign-in was by you, you can follow {one-click-link-valid} to let us know"
            },
            "NoActionEmail": {
                "HtmlBody": "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n\t<title>HTML
 email context</title>\n\t<meta charset=\"utf-8\">\n</head>\n<body>\n<pre>We
 observed an unrecognized sign-in to your account with this information:\n<ul>
\n<li>Time: {login-time}</li>\n<li>Device: {device-name}</li>\n<li>Location: {city},
 {country}</li>\n</ul>\nIf this sign-in was not by you, you should change your
 password and notify us by clicking on <a href={one-click-link-invalid}>this link</
a>\nIf this sign-in was by you, you can follow <a href={one-click-link-valid}>this
 link</a> to let us know</pre>\n</body>\n</html>",
                "Subject": "New sign-in attempt",
                "TextBody": "We observed an unrecognized sign-in to your account
 with this information:\nTime: {login-time}\nDevice: {device-name}\nLocation:
 {city}, {country}\nIf this sign-in was not by you, you should change your password
 and notify us by clicking on {one-click-link-invalid}\nIf this sign-in was by you,
 you can follow {one-click-link-valid} to let us know"
            },
            "ReplyTo": "admin@example.com",
            "SourceArn": "arn:aws:ses:us-west-2:123456789012:identity/
admin@example.com"
        }
    },
    "ClientId": "1example23456789",
    "CompromisedCredentialsRiskConfiguration": {
        "Actions": {
            "EventAction": "BLOCK"
        },
        "EventFilter": [
            "PASSWORD_CHANGE",
            "SIGN_UP",
            "SIGN_IN"
        ]
    },
    "RiskExceptionConfiguration": {
        "BlockedIPRangeList": [
            "192.0.2.1/32",
            "192.0.2.2/32"
        ],
        "SkippedIPRangeList": [
            "203.0.113.1/32",
            "203.0.113.2/32"
        ]
```

```
    },
    "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
}
```

出力:

```
{
    "RiskConfiguration": {
        "AccountTakeoverRiskConfiguration": {
            "Actions": {
                "HighAction": {
                    "EventAction": "MFA_REQUIRED",
                    "Notify": true
                },
                "LowAction": {
                    "EventAction": "NO_ACTION",
                    "Notify": true
                },
                "MediumAction": {
                    "EventAction": "MFA_IF_CONFIGURED",
                    "Notify": true
                }
            },
            "NotifyConfiguration": {
                "BlockEmail": {
                    "HtmlBody": "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n\t<title>HTML
 email context</title>\n\t<meta charset=\"utf-8\">\n</head>\n<body>\n<pre>We
 blocked an unrecognized sign-in to your account with this information:\n<ul>
\n<li>Time: {login-time}</li>\n<li>Device: {device-name}</li>\n<li>Location: {city},
 {country}</li>\n</ul>\nIf this sign-in was not by you, you should change your
 password and notify us by clicking on <a href={one-click-link-invalid}>this link</
a>\nIf this sign-in was by you, you can follow <a href={one-click-link-valid}>this
 link</a> to let us know</pre>\n</body>\n</html>",
                    "Subject": "Blocked sign-in attempt",
                    "TextBody": "We blocked an unrecognized sign-in to your account
 with this information:\nTime: {login-time}\nDevice: {device-name}\nLocation:
 {city}, {country}\nIf this sign-in was not by you, you should change your password
 and notify us by clicking on {one-click-link-invalid}\nIf this sign-in was by you,
 you can follow {one-click-link-valid} to let us know"
                },
                "From": "admin@example.com",
                "MfaEmail": {
```

```
                    "HtmlBody": "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n\t<title>HTML
 email context</title>\n\t<meta charset=\"utf-8\">\n</head>\n<body>\n<pre>We
 required you to use multi-factor authentication for the following sign-in attempt:
\n<ul>\n<li>Time: {login-time}</li>\n<li>Device: {device-name}</li>\n<li>Location:
 {city}, {country}</li>\n</ul>\nIf this sign-in was not by you, you should change
 your password and notify us by clicking on <a href={one-click-link-invalid}>this
 link</a>\nIf this sign-in was by you, you can follow <a href={one-click-link-
valid}>this link</a> to let us know</pre>\n</body>\n</html>",
                    "Subject": "New sign-in attempt",
                    "TextBody": "We required you to use multi-factor authentication
 for the following sign-in attempt:\nTime: {login-time}\nDevice: {device-
name}\nLocation: {city}, {country}\nIf this sign-in was not by you, you should
 change your password and notify us by clicking on {one-click-link-invalid}\nIf this
 sign-in was by you, you can follow {one-click-link-valid} to let us know"
                },
                "NoActionEmail": {
                    "HtmlBody": "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n\t<title>HTML
 email context</title>\n\t<meta charset=\"utf-8\">\n</head>\n<body>\n<pre>We
 observed an unrecognized sign-in to your account with this information:\n<ul>
\n<li>Time: {login-time}</li>\n<li>Device: {device-name}</li>\n<li>Location: {city},
 {country}</li>\n</ul>\nIf this sign-in was not by you, you should change your
 password and notify us by clicking on <a href={one-click-link-invalid}>this link</
a>\nIf this sign-in was by you, you can follow <a href={one-click-link-valid}>this
 link</a> to let us know</pre>\n</body>\n</html>",
                    "Subject": "New sign-in attempt",
                    "TextBody": "We observed an unrecognized sign-in to your account
 with this information:\nTime: {login-time}\nDevice: {device-name}\nLocation:
 {city}, {country}\nIf this sign-in was not by you, you should change your password
 and notify us by clicking on {one-click-link-invalid}\nIf this sign-in was by you,
 you can follow {one-click-link-valid} to let us know"
                },
                "ReplyTo": "admin@example.com",
                "SourceArn": "arn:aws:ses:us-west-2:123456789012:identity/
admin@example.com"
            }
        },
        "ClientId": "1example23456789",
        "CompromisedCredentialsRiskConfiguration": {
            "Actions": {
                "EventAction": "BLOCK"
            },
            "EventFilter": [
                "PASSWORD_CHANGE",
                "SIGN_UP",
```

```
                "SIGN_IN"
            ]
        },
        "RiskExceptionConfiguration": {
            "BlockedIPRangeList": [
                "192.0.2.1/32",
                "192.0.2.2/32"
            ],
            "SkippedIPRangeList": [
                "203.0.113.1/32",
                "203.0.113.2/32"
            ]
        },
        "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Threat protection」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetRiskConfiguration」を参照してください。

### set-ui-customization

次のコード例は、set-ui-customization を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: アプリクライアントのクラシックホスト UI をカスタマイズするには

次の set-ui-customization の例では、リクエストされたアプリクライアントをいくつかのカスタム CSS で設定し、Amazon Cognito 口ゴをアプリケーション口ゴとして使用します。

```
aws cognito-idp set-ui-customization \
    --user-pool-id us-west-2_ywDJHlIfU \
    --client-id 14pq32c5q2uq2q7keorloqvb23 \
    --css ".logo-customizable {\n\tmax-width: 60%;\n\tmax-height: 30%;\n}\n.banner-
customizable {\n\tpadding: 25px 0px 25px 0px;\n\tbackground-color: lightgray;
\n}\n.label-customizable {\n\tfont-weight: 400;\n}\n.textDescription-customizable
 {\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tdisplay: block;\n\tfont-
size: 16px;\n}\n.idpDescription-customizable {\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-
bottom: 10px;\n\tdisplay: block;\n\tfont-size: 16px;\n}\n.legalText-customizable
```

```
 {\n\tcolor: #747474;\n\tfont-size: 11px;\n}\n.submitButton-customizable {\n\tfont-
size: 11px;\n\tfont-weight: normal;\n\tmargin: 20px -15px 10px -13px;\n\theight:
 40px;\n\twidth: 108%;\n\tcolor: #fff;\n\tbackground-color: #337ab7;\n\ttext-align:
 center;\n}\n.submitButton-customizable:hover {\n\tcolor: #fff;\n\tbackground-color:
 #286090;\n}\n.errorMessage-customizable {\n\tpadding: 5px;\n\tfont-size: 14px;
\n\twidth: 100%;\n\tbackground: #F5F5F5;\n\tborder: 2px solid #D64958;\n\tcolor:
 #D64958;\n}\n.inputField-customizable {\n\twidth: 100%;\n\theight: 34px;\n\tcolor:
 #555;\n\tbackground-color: #fff;\n\tborder: 1px solid #ccc;\n\tborder-radius:
 0px;\n}\n.inputField-customizable:focus {\n\tborder-color: #66afe9;\n\toutline:
 0;\n}\n.idpButton-customizable {\n\theight: 40px;\n\twidth: 100%;\n\twidth: 100%;
\n\ttext-align: center;\n\tmargin-bottom: 15px;\n\tcolor: #fff;\n\tbackground-
color: #5bc0de;\n\tborder-color: #46b8da;\n}\n.idpButton-customizable:hover {\n
\tcolor: #fff;\n\tbackground-color: #31b0d5;\n}\n.socialButton-customizable {\n
\tborder-radius: 2px;\n\theight: 40px;\n\tmargin-bottom: 15px;\n\tpadding: 1px;
\n\ttext-align: left;\n\twidth: 100%;\n}\n.redirect-customizable {\n\ttext-
align: center;\n}\n.passwordCheck-notValid-customizable {\n\tcolor: #DF3312;
\n}\n.passwordCheck-valid-customizable {\n\tcolor: #19BF00;\n}\n.background-
customizable {\n\tbackground-color: #fff;\n}\n" \
    --image-
file iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAFAAAABQCAMAAAC5zwKfAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAA
Cmsfvm6f3y9P////fM0uqAj
+yNmu6ZpvnZ3eNabuFNYuZneehzhPKzvPTAxwAAAOiMMlkAAAASdFJOU/////////////////////
AOK/vxIAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAKDSURBVFhH7ZfpkoMgEISDHKuEw/
d/2u2BQWMiBrG29o+fVsKatdPMAeZxc3Nz8w+ISekzmB++sYIw/I/
tjHzrPpO2Tx62EbR2PNxFac+jVuKxRaV50IzXkUe76NOCoUuwlvnQKei02gNF0ykotOLRBq/
nboeWRxAISx2EbsHFoRhK6Igk2JJlwScfQjgt06dOaWWiTbEDAe/
iq8N9kqCw2uCbHkHlYkaXEF8EYeL9RDqT4FhC6XMIIEifdcUwCc4leNyhabadWU6OlKYJE1Oac3NSPhB5rlaXlSgmr/1
F0L6Q5pZiSG0SfZTSTCOUhxOCH1AdIoCpTTIjtd
+VpEjUDDytQH/0Fpc661Aisas/4qmyUItD557pSCOSQQzlx27J
+meyDGc5zZgfhWuXE1lGgmVOMwmWdeGdzhjqZV14x5vSj7vsC5JDz/Cl0Vhp56n2NQt1wQIpury1EPbwyaYm
+IhmAQKoajkH51wg4cMZ1wQ3QG9efKWWOaDhYWnU6jXjCMdRmm21PArI
+Pb5DYoH93hq0ZCPlxeGJho/DI15C6sQc/L2sTC47UFBKZGHT6k+zlXg7WebA0Nr0HTcLMfk/
Y4Rc65D3iG6WDd7YLSlVqk87bVhUwhnClrx11RsVQwlAA818Mn
+QEs71BhSFU6orsUfKhHp72XMGYXi4q9c64RXRvzkWurRfG2vI2be/VaNcNgpX0Evb/
vio7nPMmj5qujkpQgSaPd1UcVqciHFDNZpOcGlcOPyi+AamCbIL9fitxAGeFN2Dl
+3vZubm5u/4fH4Bd14HhIPdwZPAAAAAElFTkSuQmCC
```

出力:

```
{
    "UICustomization": {
        "UserPoolId": "us-west-2_ywDJHlIfU",
        "ClientId": "14pq32c5q2uq2q7keorloqvb23",
```

```
        "ImageUrl": "https://
cf.thewrong.club/14pq32c5q2uq2q7keorloqvb23/20250117005911/assets/images/image.jpg",
        "CSS": ".logo-customizable {\n\tmax-width: 60%;\n\tmax-height: 30%;
\n}\n.banner-customizable {\n\tpadding: 25px 0px 25px 0px;\n\tbackground-color:
 lightgray;\n}\n.label-customizable {\n\tfont-weight: 400;\n}\n.textDescription-
customizable {\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tdisplay: block;
\n\tfont-size: 16px;\n}\n.idpDescription-customizable {\n\tpadding-top: 10px;\n
\tpadding-bottom: 10px;\n\tdisplay: block;\n\tfont-size: 16px;\n}\n.legalText-
customizable {\n\tcolor: #747474;\n\tfont-size: 11px;\n}\n.submitButton-customizable
 {\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-weight: normal;\n\tmargin: 20px -15px 10px -13px;
\n\theight: 40px;\n\twidth: 108%;\n\tcolor: #fff;\n\tbackground-color: #337ab7;
\n\ttext-align: center;\n}\n.submitButton-customizable:hover {\n\tcolor: #fff;
\n\tbackground-color: #286090;\n}\n.errorMessage-customizable {\n\tpadding:
 5px;\n\tfont-size: 14px;\n\twidth: 100%;\n\tbackground: #F5F5F5;\n\tborder:
 2px solid #D64958;\n\tcolor: #D64958;\n}\n.inputField-customizable {\n\twidth:
 100%;\n\theight: 34px;\n\tcolor: #555;\n\tbackground-color: #fff;\n\tborder:
 1px solid #ccc;\n\tborder-radius: 0px;\n}\n.inputField-customizable:focus {\n
\tborder-color: #66afe9;\n\toutline: 0;\n}\n.idpButton-customizable {\n\theight:
 40px;\n\twidth: 100%;\n\twidth: 100%;\n\ttext-align: center;\n\tmargin-bottom:
 15px;\n\tcolor: #fff;\n\tbackground-color: #5bc0de;\n\tborder-color: #46b8da;
\n}\n.idpButton-customizable:hover {\n\tcolor: #fff;\n\tbackground-color: #31b0d5;
\n}\n.socialButton-customizable {\n\tborder-radius: 2px;\n\theight: 40px;\n\tmargin-
bottom: 15px;\n\tpadding: 1px;\n\ttext-align: left;\n\twidth: 100%;\n}\n.redirect-
customizable {\n\ttext-align: center;\n}\n.passwordCheck-notValid-customizable
 {\n\tcolor: #DF3312;\n}\n.passwordCheck-valid-customizable {\n\tcolor: #19BF00;
\n}\n.background-customizable {\n\tbackground-color: #fff;\n}\n",
        "CSSVersion": "20250117005911"
    }
}
```

例 2: すべてのアプリクライアントのデフォルトの UI カスタマイズを設定するには

次の set-ui-customization の例では、クライアント固有の設定を持たないすべてのアプリクライアントに対して、リクエストされたユーザープールを設定します。このコマンドは、いくつかのカスタム CSS を適用し、Amazon Cognito ロゴをアプリケーションロゴとして使用します。

```
aws cognito-idp set-ui-customization \
--user-pool-id us-west-2_ywDJHlIfU \
--client-id ALL \
--css ".logo-customizable {\n\tmax-width: 60%;\n\tmax-height: 30%;\n}\n.banner-
customizable {\n\tpadding: 25px 0px 25px 0px;\n\tbackground-color: lightgray;
\n}\n.label-customizable {\n\tfont-weight: 400;\n}\n.textDescription-customizable
```

```
 {\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tdisplay: block;\n\tfont-
size: 16px;\n}\n.idpDescription-customizable {\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-
bottom: 10px;\n\tdisplay: block;\n\tfont-size: 16px;\n}\n.legalText-customizable
 {\n\tcolor: #747474;\n\tfont-size: 11px;\n}\n.submitButton-customizable {\n\tfont-
size: 11px;\n\tfont-weight: normal;\n\tmargin: 20px -15px 10px -13px;\n\theight:
 40px;\n\twidth: 108%;\n\tcolor: #fff;\n\tbackground-color: #337ab7;\n\ttext-align:
 center;\n}\n.submitButton-customizable:hover {\n\tcolor: #fff;\n\tbackground-color:
 #286090;\n}\n.errorMessage-customizable {\n\tpadding: 5px;\n\tfont-size: 14px;
\n\twidth: 100%;\n\tbackground: #F5F5F5;\n\tborder: 2px solid #D64958;\n\tcolor:
 #D64958;\n}\n.inputField-customizable {\n\twidth: 100%;\n\theight: 34px;\n\tcolor:
 #555;\n\tbackground-color: #fff;\n\tborder: 1px solid #ccc;\n\tborder-radius:
 0px;\n}\n.inputField-customizable:focus {\n\tborder-color: #66afe9;\n\toutline:
 0;\n}\n.idpButton-customizable {\n\theight: 40px;\n\twidth: 100%;\n\twidth: 100%;
\n\ttext-align: center;\n\tmargin-bottom: 15px;\n\tcolor: #fff;\n\tbackground-
color: #5bc0de;\n\tborder-color: #46b8da;\n}\n.idpButton-customizable:hover {\n
\tcolor: #fff;\n\tbackground-color: #31b0d5;\n}\n.socialButton-customizable {\n
\tborder-radius: 2px;\n\theight: 40px;\n\tmargin-bottom: 15px;\n\tpadding: 1px;
\n\ttext-align: left;\n\twidth: 100%;\n}\n.redirect-customizable {\n\ttext-
align: center;\n}\n.passwordCheck-notValid-customizable {\n\tcolor: #DF3312;
\n}\n.passwordCheck-valid-customizable {\n\tcolor: #19BF00;\n}\n.background-
customizable {\n\tbackground-color: #fff;\n}\n" \
--image-
file iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAFAAAABQCAMAAAC5zwKfAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAA
Cmsfvm6f3y9P////fM0uqAj
+yNmu6ZpvnZ3eNabuFNYuZneehzhPKzvPTAxwAAAOiMMlkAAAASdFJOU//////////////////////
AOK/vxIAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAKDSURBVFhH7ZfpkoMgEISDHKuEw/
d/2u2BQWMiBrG29o+fVsKatdPMAeZxc3Nz8w+ISekzmB++sYIw/I/
tjHzrPpO2Tx62EbR2PNxFac+jVuKxRaV50IzXkUe76NOCoUuwlvnQKei02gNF0ykotOLRBq/
nboeWRxAISx2EbsHFoRhK6Igk2JJlwScfQjgt06dOaWWiTbEDAe/
iq8N9kqCw2uCbHkHlYkaXEF8EYeL9RDqT4FhC6XMIIEifdcUwCc4leNyhabadWU6OlKYJE1Oac3NSPhB5rlaXlSgmr/1
F0L6Q5pZiSG0SfZTSTCOUhxOCH1AdIoCpTTIjtd
+VpEjUDDytQH/0Fpc661Aisas/4qmyUItD557pSCOSQQzlx27J
+meyDGc5zZgfhWuXE1lGgmVOMwmWdeGdzhjqZV14x5vSj7vsC5JDz/Cl0Vhp56n2NQt1wQIpury1EPbwyaYm
+IhmAQKoajkH51wg4cMZ1wQ3QG9efKWWOaDhYWnU6jXjCMdRmm21PArI
+Pb5DYoH93hq0ZCPlxeGJho/DI15C6sQc/L2sTC47UFBKZGHT6k+zlXg7WebA0Nr0HTcLMfk/
Y4Rc65D3iG6WDd7YLSlVqk87bVhUwhnClrx11RsVQwlAA818Mn
+QEs71BhSFU6orsUfKhHp72XMGYXi4q9c64RXRvzkWurRfG2vI2be/VaNcNgpX0Evb/
vio7nPMmj5qujkpQgSaPd1UcVqciHFDNZpOcGlcOPyi+AamCbIL9fitxAGeFN2Dl
+3vZubm5u/4fH4Bd14HhIPdwZPAAAAAElFTkSuQmCC
```

出力:

```
{
```

```
    "UICustomization": {
        "UserPoolId": "us-west-2_ywDJHlIfU",
        "ClientId": "14pq32c5q2uq2q7keorloqvb23",
        "ImageUrl": "https://
cf.thewrong.club/14pq32c5q2uq2q7keorloqvb23/20250117005911/assets/images/image.jpg",
        "CSS": ".logo-customizable {\n\tmax-width: 60%;\n\tmax-height: 30%;
\n}\n.banner-customizable {\n\tpadding: 25px 0px 25px 0px;\n\tbackground-color:
 lightgray;\n}\n.label-customizable {\n\tfont-weight: 400;\n}\n.textDescription-
customizable {\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tdisplay: block;
\n\tfont-size: 16px;\n}\n.idpDescription-customizable {\n\tpadding-top: 10px;\n
\tpadding-bottom: 10px;\n\tdisplay: block;\n\tfont-size: 16px;\n}\n.legalText-
customizable {\n\tcolor: #747474;\n\tfont-size: 11px;\n}\n.submitButton-customizable
 {\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-weight: normal;\n\tmargin: 20px -15px 10px -13px;
\n\theight: 40px;\n\twidth: 108%;\n\tcolor: #fff;\n\tbackground-color: #337ab7;
\n\ttext-align: center;\n}\n.submitButton-customizable:hover {\n\tcolor: #fff;
\n\tbackground-color: #286090;\n}\n.errorMessage-customizable {\n\tpadding:
 5px;\n\tfont-size: 14px;\n\twidth: 100%;\n\tbackground: #F5F5F5;\n\tborder:
 2px solid #D64958;\n\tcolor: #D64958;\n}\n.inputField-customizable {\n\twidth:
 100%;\n\theight: 34px;\n\tcolor: #555;\n\tbackground-color: #fff;\n\tborder:
 1px solid #ccc;\n\tborder-radius: 0px;\n}\n.inputField-customizable:focus {\n
\tborder-color: #66afe9;\n\toutline: 0;\n}\n.idpButton-customizable {\n\theight:
 40px;\n\twidth: 100%;\n\twidth: 100%;\n\ttext-align: center;\n\tmargin-bottom:
 15px;\n\tcolor: #fff;\n\tbackground-color: #5bc0de;\n\tborder-color: #46b8da;
\n}\n.idpButton-customizable:hover {\n\tcolor: #fff;\n\tbackground-color: #31b0d5;
\n}\n.socialButton-customizable {\n\tborder-radius: 2px;\n\theight: 40px;\n\tmargin-
bottom: 15px;\n\tpadding: 1px;\n\ttext-align: left;\n\twidth: 100%;\n}\n.redirect-
customizable {\n\ttext-align: center;\n}\n.passwordCheck-notValid-customizable
 {\n\tcolor: #DF3312;\n}\n.passwordCheck-valid-customizable {\n\tcolor: #19BF00;
\n}\n.background-customizable {\n\tbackground-color: #fff;\n}\n",
        "CSSVersion": "20250117005911"
    }
}
```

詳細については、Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Hosted UI (classic) branding」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetUiCustomization」を参照してください。

### set-user-mfa-preference

次のコード例は、set-user-mfa-preference を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーの MFA を設定するには

次の `set-user-mfa-preference` の例では、TOTP MFA を使用するように現在のユーザーを設定し、他のすべての MFA 要因を無効にします。

```
aws cognito-idp set-user-mfa-preference \
    --access-token eyJra456defEXAMPLE \
    --software-token-mfa-settings Enabled=true,PreferredMfa=true \
    --sms-mfa-settings Enabled=false,PreferredMfa=false \
    --email-mfa-settings Enabled=false,PreferredMfa=false
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Adding MFA」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetUserMfaPreference」を参照してください。

### set-user-pool-mfa-config

次のコード例は、`set-user-pool-mfa-config` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザープール MFA と WebAuthn を設定するには

次の `set-user-pool-mfa-config` の例では、使用可能なすべての MFA メソッドでオプションの MFA を使用して、リクエストされたユーザープールを設定し、WebAuthn の構成を設定します。

```
aws cognito-idp set-user-pool-mfa-config \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --sms-mfa-configuration "SmsAuthenticationMessage=\"Your OTP for MFA or sign-
in: use {####}.\",SmsConfiguration={SnsCallerArn=arn:aws:iam::123456789012:role/
service-role/test-SMS-Role,ExternalId=a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111,SnsRegion=us-west-2}" \
    --software-token-mfa-configuration Enabled=true \
    --email-mfa-configuration "Message=\"Your OTP for MFA or sign-in: use
 {####}\",Subject=\"OTP test\"" \
    --mfa-configuration OPTIONAL \
```

```
    --web-authn-
configuration RelyingPartyId=auth.example.com,UserVerification=preferred
```

出力:

```
{
    "EmailMfaConfiguration": {
        "Message": "Your OTP for MFA or sign-in: use {####}",
        "Subject": "OTP test"
    },
    "MfaConfiguration": "OPTIONAL",
    "SmsMfaConfiguration": {
        "SmsAuthenticationMessage": "Your OTP for MFA or sign-in: use {####}.",
        "SmsConfiguration": {
            "ExternalId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "SnsCallerArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/test-SMS-
Role",
            "SnsRegion": "us-west-2"
        }
    },
    "SoftwareTokenMfaConfiguration": {
        "Enabled": true
    },
    "WebAuthnConfiguration": {
        "RelyingPartyId": "auth.example.com",
        "UserVerification": "preferred"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Adding MFA」と「Passkey sign-in」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetUserPoolMfaConfig」を参照してください。

### set-user-settings

次のコード例は、set-user-settings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザー設定を行うには

この例では、MFA 配信設定を EMAIL に設定しています。

コマンド:

```
aws cognito-idp set-user-settings --access-token ACCESS_TOKEN --mfa-
options DeliveryMedium=EMAIL
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetUserSettings」を参照してください。

### sign-up

次のコード例は、sign-up を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーをサインアップするには

この例では jane@example.com をサインアップします。

コマンド:

```
aws cognito-idp sign-up --client-id 3n4b5urk1ft4fl3mg5e62d9ado --
username jane@example.com --password PASSWORD --user-attributes
 Name="email",Value="jane@example.com" Name="name",Value="Jane"
```

出力:

```
{
  "UserConfirmed": false,
  "UserSub": "e04d60a6-45dc-441c-a40b-e25a787d4862"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SignUp」を参照してください。

### start-user-import-job

次のコード例は、start-user-import-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インポートジョブを開始するには

次の start-user-import-job の例では、リクエストされたユーザープールで、リクエストされたインポートジョブを開始します。

```
aws cognito-idp start-user-import-job \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --job-id import-mAgUtd8PMm
```

出力:

```
{
    "UserImportJob": {
        "CloudWatchLogsRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/example-cloudwatch-
logs-role",
        "CreationDate": 1736442975.904,
        "FailedUsers": 0,
        "ImportedUsers": 0,
        "JobId": "import-mAgUtd8PMm",
        "JobName": "Customer import",
        "PreSignedUrl": "https://aws-cognito-idp-user-import-pdx.s3.us-
west-2.amazonaws.com/123456789012/us-west-2_EXAMPLE/import-mAgUtd8PMm?
X-Amz-Security-Token=[token]&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Date=20241226T193341Z&X-Amz-SignedHeaders=host%3Bx-amz-server-side-encryption&X-Amz-
Expires=899&X-Amz-Credential=[credential]&X-Amz-Signature=[signature]",
        "SkippedUsers": 0,
        "StartDate": 1736443020.081,
        "Status": "Pending",
        "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Importing users into a user pool」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartUserImportJob」を参照してください。

### start-web-authn-registration

次のコード例は、start-web-authn-registration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サインインしたユーザーのパスキー登録情報を取得するには

次の start-web-authn-registration の例では、現在のユーザーの WebAuthn 登録オプションを生成します。

```
aws cognito-idp start-web-authn-registration \
    --access-token eyJra456defEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "CredentialCreationOptions": {
        "authenticatorSelection": {
            "requireResidentKey": true,
            "residentKey": "required",
            "userVerification": "preferred"
        },
        "challenge": "wxvbDicyqQqvF2EXAMPLE",
        "excludeCredentials": [
            {
                "id": "8LApgk4-lNUFHbhm2w6Und7-
uxcc8coJGsPxiogvHoItc64xWQc3r4CEXAMPLE",
                "type": "public-key"
            }
        ],
        "pubKeyCredParams": [
            {
                "alg": -7,
                "type": "public-key"
            },
            {
                "alg": -257,
                "type": "public-key"
            }
        ],
        "rp": {
            "id": "auth.example.com",
```

```
            "name": "auth.example.com"
        },
        "timeout": 60000,
        "user": {
            "displayName": "testuser",
            "id": "ZWFhZDAyMTktMjExNy00MzlmLThkNDYtNGRiMjBlNEXAMPLE",
            "name": "testuser"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Passkey sign-in」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartWebAuthnRegistration」を参照してください。

### stop-user-import-job

次のコード例は、stop-user-import-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インポートジョブを停止するには

次の stop-user-import-job の例では、リクエストされたユーザープールで、リクエストされた実行中のユーザーインポートジョブを停止します。

```
aws cognito-idp stop-user-import-job \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --job-id import-mAgUtd8PMm
```

出力:

```
{
    "UserImportJob": {
        "CloudWatchLogsRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/example-cloudwatch-
logs-role",
        "CompletionDate": 1736443496.379,
        "CompletionMessage": "The Import Job was stopped by the developer.",
        "CreationDate": 1736443471.781,
        "FailedUsers": 0,
        "ImportedUsers": 0,
```

```
        "JobId": "import-mAgUtd8PMm",
        "JobName": "Customer import",
        "PreSignedUrl": "https://aws-cognito-idp-user-import-pdx.s3.us-
west-2.amazonaws.com/123456789012/us-west-2_EXAMPLE/import-mAgUtd8PMm?
X-Amz-Security-Token=[token]&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Date=20241226T193341Z&X-Amz-SignedHeaders=host%3Bx-amz-server-side-encryption&X-Amz-
Expires=899&X-Amz-Credential=[credential]&X-Amz-Signature=[signature]",
        "SkippedUsers": 0,
        "StartDate": 1736443494.154,
        "Status": "Stopped",
        "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Importing users into a user pool」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopUserImportJob」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザープールにタグ付けするには

次の tag-resource の例では、リクエストされたユーザープールに administrator および department タグを適用します。

```
aws cognito-idp tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:cognito-idp:us-west-2:123456789012:userpool/us-
west-2_EXAMPLE \
    --tags administrator=Jie,tenant=ExampleCorp
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Tagging Amazon Cognito resources」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザープールからタグを削除するには

次の untag-resource の例では、リクエストされたユーザープールから administrator および department タグを削除します。

```
aws cognito-idp untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:cognito-idp:us-west-2:767671399759:userpool/us-west-2_l5cxwdm2K \
    --tag-keys administrator tenant
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Tagging Amazon Cognito resources」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-auth-event-feedback

次のコード例は、update-auth-event-feedback を使用する方法を示しています。

AWS CLI

認証イベントフィードバックを更新するには

この例では、認証イベントフィードバックを更新しています。イベント「Valid」をマークします。

コマンド:

```
aws cognito-idp update-auth-event-feedback --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --username diego@example.com --event-id EVENT_ID --feedback-token FEEDBACK_TOKEN --feedback-value "Valid"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateAuthEventFeedback」を参照してください。

### update-device-status

次のコード例は、update-device-status を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デバイスステータスを更新するには

この例では、デバイスのステータスを「not_remembered」に更新しています。

コマンド:

```
aws cognito-idp update-device-status --access-token ACCESS_TOKEN --device-
key DEVICE_KEY --device-remembered-status "not_remembered"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDeviceStatus」を参照してください。

### update-group

次のコード例は、update-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グループを更新するには

この例では、MyGroup の説明と優先順位を更新しています。

コマンド:

```
aws cognito-idp update-group --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --group-name MyGroup
 --description "New description" --precedence 2
```

出力:

```
{
  "Group": {
      "GroupName": "MyGroup",
      "UserPoolId": "us-west-2_aaaaaaaaa",
      "Description": "New description",
      "RoleArn": "arn:aws:iam::111111111111:role/MyRole",
```

```
      "Precedence": 2,
      "LastModifiedDate": 1548800862.812,
      "CreationDate": 1548097827.125
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateGroup」を参照してください。

### update-identity-provider

次のコード例は、update-identity-provider を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザープール ID プロバイダーを更新するには

次の update-identity-provider の例では、リクエストされたユーザープールの OIDC プロバイダー「MyOIDCIdP」を更新します。

```
aws cognito-idp update-identity-provider \
    --cli-input-json file://update-identity-provider.json
```

update-identity-provider.json の内容:

```
{
   "AttributeMapping": {
            "email": "idp_email",
            "email_verified": "idp_email_verified",
            "username": "sub"
    },
    "CreationDate": 1.701129701653E9,
    "IdpIdentifiers": [
        "corp",
        "dev"
    ],
    "LastModifiedDate": 1.701129701653E9,
    "ProviderDetails": {
        "attributes_request_method": "GET",
        "attributes_url": "https://example.com/userInfo",
        "attributes_url_add_attributes": "false",
        "authorize_scopes": "openid profile",
```

```
        "authorize_url": "https://example.com/authorize",
        "client_id": "idpexampleclient123",
        "client_secret": "idpexamplesecret456",
        "jwks_uri": "https://example.com/.well-known/jwks.json",
        "oidc_issuer": "https://example.com",
        "token_url": "https://example.com/token"
    },
    "ProviderName": "MyOIDCIdP",
    "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
}
```

出力:

```
{
    "IdentityProvider": {
        "AttributeMapping": {
            "email": "idp_email",
            "email_verified": "idp_email_verified",
            "username": "sub"
        },
        "CreationDate": 1701129701.653,
        "IdpIdentifiers": [
            "corp",
            "dev"
        ],
        "LastModifiedDate": 1736444278.211,
        "ProviderDetails": {
            "attributes_request_method": "GET",
            "attributes_url": "https://example.com/userInfo",
            "attributes_url_add_attributes": "false",
            "authorize_scopes": "openid profile",
            "authorize_url": "https://example.com/authorize",
            "client_id": "idpexampleclient123",
            "client_secret": "idpexamplesecret456",
            "jwks_uri": "https://example.com/.well-known/jwks.json",
            "oidc_issuer": "https://example.com",
            "token_url": "https://example.com/token"
        },
        "ProviderName": "MyOIDCIdP",
        "ProviderType": "OIDC",
        "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Configuring a domain」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateIdentityProvider」を参照してください。

### update-managed-login-branding

次のコード例は、update-managed-login-branding を使用する方法を示しています。

AWS CLI

マネージドログインブランディングのスタイルを更新するには

次の update-managed-login-branding の例では、リクエストされたアプリケーションクライアントブランドディングのスタイルを更新します。

```
aws cognito-idp update-managed-login-branding \
    --cli-input-json file://update-managed-login-branding.json
```

update-managed-login-branding.json の内容:

```
{
    "Assets": [
        {
            "Bytes":
 "PHN2ZyB3aWR0aD0iMjAwMDAiIGhlaWdodD0iNDAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMjAwMDAgNDAwIiBmaWxsPSJub25lIi
+CjxyZWN0IHdpZHRoPSIyMDAwMCIgaGVpZ2h0PSI0MDAiIGZpbGw9InVybCgjcGFpbnQwX2xpbmVhcl8xNzI1OV8yMzY
+CjxsaW5lYXJHcmFkaWVudCBpZD0icGFpbnQwX2xpbmVhcl8xNzI1OV8yMzY2NzQiIHgxPSItODk0LjI0OSIgeTE9IjE
+Cjwvc3ZnPgo=",
            "Category": "PAGE_FOOTER_BACKGROUND",
            "ColorMode": "DARK",
            "Extension": "SVG"
        }
    ],
    "ManagedLoginBrandingId": "63f30090-6b1f-4278-b885-2bbb81f8e545",
    "Settings": {
        "categories": {
            "auth": {
                "authMethodOrder": [
                    [
                        {
                            "display": "BUTTON",
```

```
                        "type": "FEDERATED"
                    },
                    {
                        "display": "INPUT",
                        "type": "USERNAME_PASSWORD"
                    }
                ]
            ],
            "federation": {
                "interfaceStyle": "BUTTON_LIST",
                "order": [
                ]
            }
        },
        "form": {
            "displayGraphics": true,
            "instructions": {
                "enabled": false
            },
            "languageSelector": {
                "enabled": false
            },
            "location": {
                "horizontal": "CENTER",
                "vertical": "CENTER"
            },
            "sessionTimerDisplay": "NONE"
        },
        "global": {
            "colorSchemeMode": "LIGHT",
            "pageFooter": {
                "enabled": false
            },
            "pageHeader": {
                "enabled": false
            },
            "spacingDensity": "REGULAR"
        },
        "signUp": {
            "acceptanceElements": [
                {
                    "enforcement": "NONE",
                    "textKey": "en"
                }
```

```
                ]
            }
        },
        "componentClasses": {
            "buttons": {
                "borderRadius": 8.0
            },
            "divider": {
                "darkMode": {
                    "borderColor": "232b37ff"
                },
                "lightMode": {
                    "borderColor": "ebebf0ff"
                }
            },
            "dropDown": {
                "borderRadius": 8.0,
                "darkMode": {
                    "defaults": {
                        "itemBackgroundColor": "192534ff"
                    },
                    "hover": {
                        "itemBackgroundColor": "081120ff",
                        "itemBorderColor": "5f6b7aff",
                        "itemTextColor": "e9ebedff"
                    },
                    "match": {
                        "itemBackgroundColor": "d1d5dbff",
                        "itemTextColor": "89bdeeff"
                    }
                },
                "lightMode": {
                    "defaults": {
                        "itemBackgroundColor": "ffffffff"
                    },
                    "hover": {
                        "itemBackgroundColor": "f4f4f4ff",
                        "itemBorderColor": "7d8998ff",
                        "itemTextColor": "000716ff"
                    },
                    "match": {
                        "itemBackgroundColor": "414d5cff",
                        "itemTextColor": "0972d3ff"
                    }
```

```
            }
        },
        "focusState": {
            "darkMode": {
                "borderColor": "539fe5ff"
            },
            "lightMode": {
                "borderColor": "0972d3ff"
            }
        },
        "idpButtons": {
            "icons": {
                "enabled": true
            }
        },
        "input": {
            "borderRadius": 8.0,
            "darkMode": {
                "defaults": {
                    "backgroundColor": "0f1b2aff",
                    "borderColor": "5f6b7aff"
                },
                "placeholderColor": "8d99a8ff"
            },
            "lightMode": {
                "defaults": {
                    "backgroundColor": "ffffffff",
                    "borderColor": "7d8998ff"
                },
                "placeholderColor": "5f6b7aff"
            }
        },
        "inputDescription": {
            "darkMode": {
                "textColor": "8d99a8ff"
            },
            "lightMode": {
                "textColor": "5f6b7aff"
            }
        },
        "inputLabel": {
            "darkMode": {
                "textColor": "d1d5dbff"
            },
```

```
                "lightMode": {
                    "textColor": "000716ff"
                }
            },
            "link": {
                "darkMode": {
                    "defaults": {
                        "textColor": "539fe5ff"
                    },
                    "hover": {
                        "textColor": "89bdeeff"
                    }
                },
                "lightMode": {
                    "defaults": {
                        "textColor": "0972d3ff"
                    },
                    "hover": {
                        "textColor": "033160ff"
                    }
                }
            },
            "optionControls": {
                "darkMode": {
                    "defaults": {
                        "backgroundColor": "0f1b2aff",
                        "borderColor": "7d8998ff"
                    },
                    "selected": {
                        "backgroundColor": "539fe5ff",
                        "foregroundColor": "000716ff"
                    }
                },
                "lightMode": {
                    "defaults": {
                        "backgroundColor": "ffffffff",
                        "borderColor": "7d8998ff"
                    },
                    "selected": {
                        "backgroundColor": "0972d3ff",
                        "foregroundColor": "ffffffff"
                    }
                }
            },
```

```
            "statusIndicator": {
                "darkMode": {
                    "error": {
                        "backgroundColor": "1a0000ff",
                        "borderColor": "eb6f6fff",
                        "indicatorColor": "eb6f6fff"
                    },
                    "pending": {
                        "indicatorColor": "AAAAAAAA"
                    },
                    "success": {
                        "backgroundColor": "001a02ff",
                        "borderColor": "29ad32ff",
                        "indicatorColor": "29ad32ff"
                    },
                    "warning": {
                        "backgroundColor": "1d1906ff",
                        "borderColor": "e0ca57ff",
                        "indicatorColor": "e0ca57ff"
                    }
                },
                "lightMode": {
                    "error": {
                        "backgroundColor": "fff7f7ff",
                        "borderColor": "d91515ff",
                        "indicatorColor": "d91515ff"
                    },
                    "pending": {
                        "indicatorColor": "AAAAAAAA"
                    },
                    "success": {
                        "backgroundColor": "f2fcf3ff",
                        "borderColor": "037f0cff",
                        "indicatorColor": "037f0cff"
                    },
                    "warning": {
                        "backgroundColor": "fffce9ff",
                        "borderColor": "8d6605ff",
                        "indicatorColor": "8d6605ff"
                    }
                }
            }
        },
        "components": {
```

```
            "alert": {
                "borderRadius": 12.0,
                "darkMode": {
                    "error": {
                        "backgroundColor": "1a0000ff",
                        "borderColor": "eb6f6fff"
                    }
                },
                "lightMode": {
                    "error": {
                        "backgroundColor": "fff7f7ff",
                        "borderColor": "d91515ff"
                    }
                }
            },
            "favicon": {
                "enabledTypes": [
                    "ICO",
                    "SVG"
                ]
            },
            "form": {
                "backgroundImage": {
                    "enabled": false
                },
                "borderRadius": 8.0,
                "darkMode": {
                    "backgroundColor": "0f1b2aff",
                    "borderColor": "424650ff"
                },
                "lightMode": {
                    "backgroundColor": "ffffffff",
                    "borderColor": "c6c6cdff"
                },
                "logo": {
                    "enabled": false,
                    "formInclusion": "IN",
                    "location": "CENTER",
                    "position": "TOP"
                }
            },
            "idpButton": {
                "custom": {
                },
```

```
                "standard": {
                    "darkMode": {
                        "active": {
                            "backgroundColor": "354150ff",
                            "borderColor": "89bdeeff",
                            "textColor": "89bdeeff"
                        },
                        "defaults": {
                            "backgroundColor": "0f1b2aff",
                            "borderColor": "c6c6cdff",
                            "textColor": "c6c6cdff"
                        },
                        "hover": {
                            "backgroundColor": "192534ff",
                            "borderColor": "89bdeeff",
                            "textColor": "89bdeeff"
                        }
                    },
                    "lightMode": {
                        "active": {
                            "backgroundColor": "d3e7f9ff",
                            "borderColor": "033160ff",
                            "textColor": "033160ff"
                        },
                        "defaults": {
                            "backgroundColor": "ffffffff",
                            "borderColor": "424650ff",
                            "textColor": "424650ff"
                        },
                        "hover": {
                            "backgroundColor": "f2f8fdff",
                            "borderColor": "033160ff",
                            "textColor": "033160ff"
                        }
                    }
                }
            },
            "pageBackground": {
                "darkMode": {
                    "color": "0f1b2aff"
                },
                "image": {
                    "enabled": true
                },
```

```
                "lightMode": {
                    "color": "ffffffff"
                }
            },
            "pageFooter": {
                "backgroundImage": {
                    "enabled": false
                },
                "darkMode": {
                    "background": {
                        "color": "0f141aff"
                    },
                    "borderColor": "424650ff"
                },
                "lightMode": {
                    "background": {
                        "color": "fafafaff"
                    },
                    "borderColor": "d5dbdbff"
                },
                "logo": {
                    "enabled": false,
                    "location": "START"
                }
            },
            "pageHeader": {
                "backgroundImage": {
                    "enabled": false
                },
                "darkMode": {
                    "background": {
                        "color": "0f141aff"
                    },
                    "borderColor": "424650ff"
                },
                "lightMode": {
                    "background": {
                        "color": "fafafaff"
                    },
                    "borderColor": "d5dbdbff"
                },
                "logo": {
                    "enabled": false,
                    "location": "START"
```

```
            }
        },
        "pageText": {
            "darkMode": {
                "bodyColor": "b6bec9ff",
                "descriptionColor": "b6bec9ff",
                "headingColor": "d1d5dbff"
            },
            "lightMode": {
                "bodyColor": "414d5cff",
                "descriptionColor": "414d5cff",
                "headingColor": "000716ff"
            }
        },
        "phoneNumberSelector": {
            "displayType": "TEXT"
        },
        "primaryButton": {
            "darkMode": {
                "active": {
                    "backgroundColor": "539fe5ff",
                    "textColor": "000716ff"
                },
                "defaults": {
                    "backgroundColor": "539fe5ff",
                    "textColor": "000716ff"
                },
                "disabled": {
                    "backgroundColor": "ffffffff",
                    "borderColor": "ffffffff"
                },
                "hover": {
                    "backgroundColor": "89bdeeff",
                    "textColor": "000716ff"
                }
            },
            "lightMode": {
                "active": {
                    "backgroundColor": "033160ff",
                    "textColor": "ffffffff"
                },
                "defaults": {
                    "backgroundColor": "0972d3ff",
                    "textColor": "ffffffff"
```

```
                },
                "disabled": {
                    "backgroundColor": "ffffffff",
                    "borderColor": "ffffffff"
                },
                "hover": {
                    "backgroundColor": "033160ff",
                    "textColor": "ffffffff"
                }
            }
        },
        "secondaryButton": {
            "darkMode": {
                "active": {
                    "backgroundColor": "354150ff",
                    "borderColor": "89bdeeff",
                    "textColor": "89bdeeff"
                },
                "defaults": {
                    "backgroundColor": "0f1b2aff",
                    "borderColor": "539fe5ff",
                    "textColor": "539fe5ff"
                },
                "hover": {
                    "backgroundColor": "192534ff",
                    "borderColor": "89bdeeff",
                    "textColor": "89bdeeff"
                }
            },
            "lightMode": {
                "active": {
                    "backgroundColor": "d3e7f9ff",
                    "borderColor": "033160ff",
                    "textColor": "033160ff"
                },
                "defaults": {
                    "backgroundColor": "ffffffff",
                    "borderColor": "0972d3ff",
                    "textColor": "0972d3ff"
                },
                "hover": {
                    "backgroundColor": "f2f8fdff",
                    "borderColor": "033160ff",
                    "textColor": "033160ff"
```

```
                    }
                }
            }
        }
    },
    "UseCognitoProvidedValues": false,
    "UserPoolId": "ca-central-1_EXAMPLE"
}
```

出力:

```
{
    "ManagedLoginBranding": {
        "Assets": [
            {
                "Bytes":
 "PHN2ZyB3aWR0aD0iMjAwMDAiIGhlaWdodD0iNDAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMjAwMDAgNDAwIiBmaWxsPSJub25lIi
+CjxyZWN0IHdpZHRoPSIyMDAwMCIgaGVpZ2h0PSI0MDAiIGZpbGw9InVybCgjcGFpbnQwX2xpbmVhcl8xNzI1OV8yMzY
+CjxsaW5lYXJHcmFkaWVudCBpZD0icGFpbnQwX2xpbmVhcl8xNzI1OV8yMzY2NzQiIHgxPSItODk0LjI0OSIgeTE9IjE
+Cjwvc3ZnPgo=",
                "Category": "PAGE_FOOTER_BACKGROUND",
                "ColorMode": "DARK",
                "Extension": "SVG"
            }
        ],
        "CreationDate": 1732138490.642,
        "LastModifiedDate": 1732140420.301,
        "ManagedLoginBrandingId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "Settings": {
            "categories": {
                "auth": {
                    "authMethodOrder": [
                        [
                            {
                                "display": "BUTTON",
                                "type": "FEDERATED"
                            },
                            {
                                "display": "INPUT",
                                "type": "USERNAME_PASSWORD"
                            }
                        ]
                    ],
```

```
                    "federation": {
                        "interfaceStyle": "BUTTON_LIST",
                        "order": [
                        ]
                    }
                },
                "form": {
                    "displayGraphics": true,
                    "instructions": {
                        "enabled": false
                    },
                    "languageSelector": {
                        "enabled": false
                    },
                    "location": {
                        "horizontal": "CENTER",
                        "vertical": "CENTER"
                    },
                    "sessionTimerDisplay": "NONE"
                },
                "global": {
                    "colorSchemeMode": "LIGHT",
                    "pageFooter": {
                        "enabled": false
                    },
                    "pageHeader": {
                        "enabled": false
                    },
                    "spacingDensity": "REGULAR"
                },
                "signUp": {
                    "acceptanceElements": [
                        {
                            "enforcement": "NONE",
                            "textKey": "en"
                        }
                    ]
                }
            },
            "componentClasses": {
                "buttons": {
                    "borderRadius": 8.0
                },
                "divider": {
```

```
                    "darkMode": {
                        "borderColor": "232b37ff"
                    },
                    "lightMode": {
                        "borderColor": "ebebf0ff"
                    }
                },
                "dropDown": {
                    "borderRadius": 8.0,
                    "darkMode": {
                        "defaults": {
                            "itemBackgroundColor": "192534ff"
                        },
                        "hover": {
                            "itemBackgroundColor": "081120ff",
                            "itemBorderColor": "5f6b7aff",
                            "itemTextColor": "e9ebedff"
                        },
                        "match": {
                            "itemBackgroundColor": "d1d5dbff",
                            "itemTextColor": "89bdeeff"
                        }
                    },
                    "lightMode": {
                        "defaults": {
                            "itemBackgroundColor": "ffffffff"
                        },
                        "hover": {
                            "itemBackgroundColor": "f4f4f4ff",
                            "itemBorderColor": "7d8998ff",
                            "itemTextColor": "000716ff"
                        },
                        "match": {
                            "itemBackgroundColor": "414d5cff",
                            "itemTextColor": "0972d3ff"
                        }
                    }
                },
                "focusState": {
                    "darkMode": {
                        "borderColor": "539fe5ff"
                    },
                    "lightMode": {
                        "borderColor": "0972d3ff"
```

```
            }
        },
        "idpButtons": {
            "icons": {
                "enabled": true
            }
        },
        "input": {
            "borderRadius": 8.0,
            "darkMode": {
                "defaults": {
                    "backgroundColor": "0f1b2aff",
                    "borderColor": "5f6b7aff"
                },
                "placeholderColor": "8d99a8ff"
            },
            "lightMode": {
                "defaults": {
                    "backgroundColor": "ffffffff",
                    "borderColor": "7d8998ff"
                },
                "placeholderColor": "5f6b7aff"
            }
        },
        "inputDescription": {
            "darkMode": {
                "textColor": "8d99a8ff"
            },
            "lightMode": {
                "textColor": "5f6b7aff"
            }
        },
        "inputLabel": {
            "darkMode": {
                "textColor": "d1d5dbff"
            },
            "lightMode": {
                "textColor": "000716ff"
            }
        },
        "link": {
            "darkMode": {
                "defaults": {
                    "textColor": "539fe5ff"
```

```
                    },
                    "hover": {
                        "textColor": "89bdeeff"
                    }
                },
                "lightMode": {
                    "defaults": {
                        "textColor": "0972d3ff"
                    },
                    "hover": {
                        "textColor": "033160ff"
                    }
                }
            },
            "optionControls": {
                "darkMode": {
                    "defaults": {
                        "backgroundColor": "0f1b2aff",
                        "borderColor": "7d8998ff"
                    },
                    "selected": {
                        "backgroundColor": "539fe5ff",
                        "foregroundColor": "000716ff"
                    }
                },
                "lightMode": {
                    "defaults": {
                        "backgroundColor": "ffffffff",
                        "borderColor": "7d8998ff"
                    },
                    "selected": {
                        "backgroundColor": "0972d3ff",
                        "foregroundColor": "ffffffff"
                    }
                }
            },
            "statusIndicator": {
                "darkMode": {
                    "error": {
                        "backgroundColor": "1a0000ff",
                        "borderColor": "eb6f6fff",
                        "indicatorColor": "eb6f6fff"
                    },
                    "pending": {
```

```
                        "indicatorColor": "AAAAAAAA"
                    },
                    "success": {
                        "backgroundColor": "001a02ff",
                        "borderColor": "29ad32ff",
                        "indicatorColor": "29ad32ff"
                    },
                    "warning": {
                        "backgroundColor": "1d1906ff",
                        "borderColor": "e0ca57ff",
                        "indicatorColor": "e0ca57ff"
                    }
                },
                "lightMode": {
                    "error": {
                        "backgroundColor": "fff7f7ff",
                        "borderColor": "d91515ff",
                        "indicatorColor": "d91515ff"
                    },
                    "pending": {
                        "indicatorColor": "AAAAAAAA"
                    },
                    "success": {
                        "backgroundColor": "f2fcf3ff",
                        "borderColor": "037f0cff",
                        "indicatorColor": "037f0cff"
                    },
                    "warning": {
                        "backgroundColor": "fffce9ff",
                        "borderColor": "8d6605ff",
                        "indicatorColor": "8d6605ff"
                    }
                }
            }
        },
        "components": {
            "alert": {
                "borderRadius": 12.0,
                "darkMode": {
                    "error": {
                        "backgroundColor": "1a0000ff",
                        "borderColor": "eb6f6fff"
                    }
                },
```

```
                    "lightMode": {
                        "error": {
                            "backgroundColor": "fff7f7ff",
                            "borderColor": "d91515ff"
                        }
                    }
                },
                "favicon": {
                    "enabledTypes": [
                        "ICO",
                        "SVG"
                    ]
                },
                "form": {
                    "backgroundImage": {
                        "enabled": false
                    },
                    "borderRadius": 8.0,
                    "darkMode": {
                        "backgroundColor": "0f1b2aff",
                        "borderColor": "424650ff"
                    },
                    "lightMode": {
                        "backgroundColor": "ffffffff",
                        "borderColor": "c6c6cdff"
                    },
                    "logo": {
                        "enabled": false,
                        "formInclusion": "IN",
                        "location": "CENTER",
                        "position": "TOP"
                    }
                },
                "idpButton": {
                    "custom": {
                    },
                    "standard": {
                        "darkMode": {
                            "active": {
                                "backgroundColor": "354150ff",
                                "borderColor": "89bdeeff",
                                "textColor": "89bdeeff"
                            },
                            "defaults": {
```

```
                        "backgroundColor": "0f1b2aff",
                        "borderColor": "c6c6cdff",
                        "textColor": "c6c6cdff"
                    },
                    "hover": {
                        "backgroundColor": "192534ff",
                        "borderColor": "89bdeeff",
                        "textColor": "89bdeeff"
                    }
                },
                "lightMode": {
                    "active": {
                        "backgroundColor": "d3e7f9ff",
                        "borderColor": "033160ff",
                        "textColor": "033160ff"
                    },
                    "defaults": {
                        "backgroundColor": "ffffffff",
                        "borderColor": "424650ff",
                        "textColor": "424650ff"
                    },
                    "hover": {
                        "backgroundColor": "f2f8fdff",
                        "borderColor": "033160ff",
                        "textColor": "033160ff"
                    }
                }
            }
        },
        "pageBackground": {
            "darkMode": {
                "color": "0f1b2aff"
            },
            "image": {
                "enabled": true
            },
            "lightMode": {
                "color": "ffffffff"
            }
        },
        "pageFooter": {
            "backgroundImage": {
                "enabled": false
            },
```

```
                    "darkMode": {
                        "background": {
                            "color": "0f141aff"
                        },
                        "borderColor": "424650ff"
                    },
                    "lightMode": {
                        "background": {
                            "color": "fafafaff"
                        },
                        "borderColor": "d5dbdbff"
                    },
                    "logo": {
                        "enabled": false,
                        "location": "START"
                    }
                },
                "pageHeader": {
                    "backgroundImage": {
                        "enabled": false
                    },
                    "darkMode": {
                        "background": {
                            "color": "0f141aff"
                        },
                        "borderColor": "424650ff"
                    },
                    "lightMode": {
                        "background": {
                            "color": "fafafaff"
                        },
                        "borderColor": "d5dbdbff"
                    },
                    "logo": {
                        "enabled": false,
                        "location": "START"
                    }
                },
                "pageText": {
                    "darkMode": {
                        "bodyColor": "b6bec9ff",
                        "descriptionColor": "b6bec9ff",
                        "headingColor": "d1d5dbff"
                    },
```

```
                    "lightMode": {
                        "bodyColor": "414d5cff",
                        "descriptionColor": "414d5cff",
                        "headingColor": "000716ff"
                    }
                },
                "phoneNumberSelector": {
                    "displayType": "TEXT"
                },
                "primaryButton": {
                    "darkMode": {
                        "active": {
                            "backgroundColor": "539fe5ff",
                            "textColor": "000716ff"
                        },
                        "defaults": {
                            "backgroundColor": "539fe5ff",
                            "textColor": "000716ff"
                        },
                        "disabled": {
                            "backgroundColor": "ffffffff",
                            "borderColor": "ffffffff"
                        },
                        "hover": {
                            "backgroundColor": "89bdeeff",
                            "textColor": "000716ff"
                        }
                    },
                    "lightMode": {
                        "active": {
                            "backgroundColor": "033160ff",
                            "textColor": "ffffffff"
                        },
                        "defaults": {
                            "backgroundColor": "0972d3ff",
                            "textColor": "ffffffff"
                        },
                        "disabled": {
                            "backgroundColor": "ffffffff",
                            "borderColor": "ffffffff"
                        },
                        "hover": {
                            "backgroundColor": "033160ff",
                            "textColor": "ffffffff"
```

```
                    }
                }
            },
            "secondaryButton": {
                "darkMode": {
                    "active": {
                        "backgroundColor": "354150ff",
                        "borderColor": "89bdeeff",
                        "textColor": "89bdeeff"
                    },
                    "defaults": {
                        "backgroundColor": "0f1b2aff",
                        "borderColor": "539fe5ff",
                        "textColor": "539fe5ff"
                    },
                    "hover": {
                        "backgroundColor": "192534ff",
                        "borderColor": "89bdeeff",
                        "textColor": "89bdeeff"
                    }
                },
                "lightMode": {
                    "active": {
                        "backgroundColor": "d3e7f9ff",
                        "borderColor": "033160ff",
                        "textColor": "033160ff"
                    },
                    "defaults": {
                        "backgroundColor": "ffffffff",
                        "borderColor": "0972d3ff",
                        "textColor": "0972d3ff"
                    },
                    "hover": {
                        "backgroundColor": "f2f8fdff",
                        "borderColor": "033160ff",
                        "textColor": "033160ff"
                    }
                }
            }
        },
        "UseCognitoProvidedValues": false,
        "UserPoolId": "ca-central-1_EXAMPLE"
    }
```

```
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Apply branding to managed login pages」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateManagedLoginBranding」を参照してください。

### update-resource-server

次のコード例は、update-resource-server を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースサーバーを更新するには

この例では、リソースサーバー Weather を更新しています。新しいスコープが追加されます。

コマンド:

```
aws cognito-idp update-resource-server --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa
 --identifier weather.example.com --name Weather --scopes
 ScopeName=NewScope,ScopeDescription="New scope description"
```

出力:

```
{
  "ResourceServer": {
      "UserPoolId": "us-west-2_aaaaaaaaa",
      "Identifier": "weather.example.com",
      "Name": "Happy",
      "Scopes": [
          {
              "ScopeName": "NewScope",
              "ScopeDescription": "New scope description"
          }
      ]
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateResourceServer」を参照してください。

### update-user-attributes

次のコード例は、update-user-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザー属性を更新するには

この例では、ユーザー属性「nickname」を更新しています。

コマンド:

```
aws cognito-idp update-user-attributes --access-token ACCESS_TOKEN --user-attributes
 Name="nickname",Value="Dan"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateUserAttributes」を参照してください。

### update-user-pool-client

次のコード例は、update-user-pool-client を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリクライアントを更新するには

次の update-user-pool-client の例では、リクエストされたアプリクライアントの設定を更新します。

```
aws cognito-idp update-user-pool-client \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --client-id 1example23456789 \
    --client-name my-test-app \
    --refresh-token-validity 30 \
    --access-token-validity 60 \
    --id-token-validity 60 \
    --token-validity-units AccessToken=minutes,IdToken=minutes,RefreshToken=days \
    --read-
attributes "address" "birthdate" "email" "email_verified" "family_name" "gender" "locale" "m
 \
    --write-
attributes "address" "birthdate" "email" "family_name" "gender" "locale" "middle_name" "name
 \
```

```
    --explicit-auth-
flows "ALLOW_ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH" "ALLOW_CUSTOM_AUTH" "ALLOW_REFRESH_TOKEN_AUTH" "ALLOW
 \
    --supported-identity-providers "MySAML" "COGNITO" "Google" \
    --callback-urls "https://www.example.com" "https://app2.example.com" \
    --logout-urls "https://auth.example.com/login?
client_id=1example23456789&response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F
%2Fwww.example.com" "https://example.com/logout" \
    --default-redirect-uri "https://www.example.com" \
    --allowed-o-auth-flows "code" "implicit" \
    --allowed-o-auth-scopes "openid" "profile" "aws.cognito.signin.user.admin" \
    --allowed-o-auth-flows-user-pool-client \
    --prevent-user-existence-errors ENABLED \
    --enable-token-revocation \
    --no-enable-propagate-additional-user-context-data \
    --auth-session-validity 3
```

出力:

```
{
    "UserPoolClient": {
        "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE",
        "ClientName": "my-test-app",
        "ClientId": "1example23456789",
        "LastModifiedDate": "2025-01-31T14:40:12.498000-08:00",
        "CreationDate": "2023-09-13T16:26:34.408000-07:00",
        "RefreshTokenValidity": 30,
        "AccessTokenValidity": 60,
        "IdTokenValidity": 60,
        "TokenValidityUnits": {
            "AccessToken": "minutes",
            "IdToken": "minutes",
            "RefreshToken": "days"
        },
        "ReadAttributes": [
            "website",
            "zoneinfo",
            "address",
            "birthdate",
            "email_verified",
            "gender",
            "profile",
            "phone_number_verified",
```

```
            "preferred_username",
            "locale",
            "middle_name",
            "picture",
            "updated_at",
            "name",
            "nickname",
            "phone_number",
            "family_name",
            "email"
        ],
        "WriteAttributes": [
            "website",
            "zoneinfo",
            "address",
            "birthdate",
            "gender",
            "profile",
            "preferred_username",
            "locale",
            "middle_name",
            "picture",
            "updated_at",
            "name",
            "nickname",
            "phone_number",
            "family_name",
            "email"
        ],
        "ExplicitAuthFlows": [
            "ALLOW_CUSTOM_AUTH",
            "ALLOW_USER_PASSWORD_AUTH",
            "ALLOW_ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH",
            "ALLOW_USER_SRP_AUTH",
            "ALLOW_REFRESH_TOKEN_AUTH"
        ],
        "SupportedIdentityProviders": [
            "Google",
            "COGNITO",
            "MySAML"
        ],
        "CallbackURLs": [
            "https://www.example.com",
            "https://app2.example.com"
```

```
        ],
        "LogoutURLs": [
            "https://example.com/logout",
            "https://auth.example.com/login?
client_id=1example23456789&response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F
%2Fwww.example.com"
        ],
        "DefaultRedirectURI": "https://www.example.com",
        "AllowedOAuthFlows": [
            "implicit",
            "code"
        ],
        "AllowedOAuthScopes": [
            "aws.cognito.signin.user.admin",
            "openid",
            "profile"
        ],
        "AllowedOAuthFlowsUserPoolClient": true,
        "PreventUserExistenceErrors": "ENABLED",
        "EnableTokenRevocation": true,
        "EnablePropagateAdditionalUserContextData": false,
        "AuthSessionValidity": 3
    }
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「アプリケーションクライアントによるアプリケーション固有の設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateUserPoolClient」を参照してください。

### update-user-pool-domain

次のコード例は、update-user-pool-domain を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムドメイン名を更新するには

次の update-user-pool-domain の例では、リクエストされたユーザープールのカスタムドメインのブランディングバージョンと証明書を設定します。

```
aws cognito-idp update-user-pool-domain \
```

```
    --user-pool-id ca-central-1_EXAMPLE \
    --domain auth.example.com \
    --managed-login-version 2 \
    --custom-domain-config CertificateArn=arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "CloudFrontDomain": "example.cloudfront.net",
    "ManagedLoginVersion": 2
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Managed login」と「Configuring a domain」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateUserPoolDomain」を参照してください。

### update-user-pool

次のコード例は、update-user-pool を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザープールを更新するには

次の update-user-pool の例では、使用可能な各設定オプションの構文例を使用して、ユーザープールを変更しています。ユーザープールを更新するには、以前に設定されたすべてのオプションを指定する必要があります。指定しない場合は、デフォルト値にリセットされます。

```
aws cognito-idp update-user-pool --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --policies PasswordPolicy=
\{MinimumLength=6,RequireUppercase=true,RequireLowercase=true,RequireNumbers=true,RequireSym
 \
    --deletion-protection ACTIVE \
    --lambda-config PreSignUp="arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:cognito-test-presignup-
function",PreTokenGeneration="arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:cognito-test-pretoken-function" \
    --auto-verified-attributes "phone_number" "email" \
```

```
    --verification-message-template \{\"SmsMessage\":\""Your code is
 {####}"\",\"EmailMessage\":\""Your code is {####}"\",\"EmailSubject\":\""Your
 verification code"\",\"EmailMessageByLink\":\""Click {##here##} to verify
 your email address."\",\"EmailSubjectByLink\":\""Your verification link"\",
\"DefaultEmailOption\":\"CONFIRM_WITH_LINK\"\} \
    --sms-authentication-message "Your code is {####}" \
    --user-attribute-update-settings
 AttributesRequireVerificationBeforeUpdate="email","phone_number" \
    --mfa-configuration "OPTIONAL" \
    --device-
configuration ChallengeRequiredOnNewDevice=true,DeviceOnlyRememberedOnUserPrompt=true
 \
    --email-configuration SourceArn="arn:aws:ses:us-
west-2:123456789012:identity/admin@example.com",ReplyToEmailAddress="amdin
+noreply@example.com",EmailSendingAccount=DEVELOPER,From="admin@amazon.com",ConfigurationSet
configuration-set" \
    --sms-configuration SnsCallerArn="arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
SNS-SMS-Role",ExternalId="12345",SnsRegion="us-west-2" \
    --admin-create-user-config AllowAdminCreateUserOnly=false,InviteMessageTemplate=
\{SMSMessage=\""Welcome {username}. Your confirmation code is
 {####}"\",EmailMessage=\""Welcome {username}. Your confirmation code is
 {####}"\",EmailSubject=\""Welcome to MyMobileGame"\"\} \
    --user-pool-tags "Function"="MyMobileGame","Developers"="Berlin" \
    --admin-create-user-config AllowAdminCreateUserOnly=false,InviteMessageTemplate=
\{SMSMessage=\""Welcome {username}. Your confirmation code is
 {####}"\",EmailMessage=\""Welcome {username}. Your confirmation code is
 {####}"\",EmailSubject=\""Welcome to MyMobileGame"\"\} \
    --user-pool-add-ons AdvancedSecurityMode="AUDIT" \
    --account-recovery-setting RecoveryMechanisms=
\[\{Priority=1,Name="verified_email"\},\{Priority=2,Name="verified_phone_number"\}\]
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Cognito Developer Guide」の「Updating user pool configuration」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateUserPool」を参照してください。

### verify-software-token

次のコード例は、verify-software-token を使用する方法を示しています。

AWS CLI

TOTP 認証システムの登録を確認するには

次の verify-software-token の例では、現在のユーザーの TOTP 登録を完了します。

```
aws cognito-idp verify-software-token \
    --access-token eyJra456defEXAMPLE \
    --user-code 123456
```

出力:

```
{
    "Status": "SUCCESS"
}
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Adding MFA to a user pool」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「VerifySoftwareToken」を参照してください。

### verify-user-attribute

次のコード例は、verify-user-attribute を使用する方法を示しています。

AWS CLI

属性の変更を確認するには

次の verify-user-attribute の例では、現在のユーザーの E メール属性の変更を検証します。

```
aws cognito-idp verify-user-attribute \
    --access-token eyJra456defEXAMPLE \
    --attribute-name email \
    --code 123456
```

詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Configuring email or phone verification」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「VerifyUserAttribute」を参照してください。

## AWS CLI を使用する Amazon Comprehend の例

次のコード例は、Amazon Comprehend で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `batch-detect-dominant-language`

次のコード例は、`batch-detect-dominant-language` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

複数の入力テキストの主要言語を検出するには

次の `batch-detect-dominant-language` の例では、複数の入力テキストを分析し、それぞれの主要言語を返しています。予測ごとに、事前トレーニング済みモデルの信頼スコアも出力されます。

```
aws comprehend batch-detect-dominant-language \
    --text-list "Physics is the natural science that involves the study of matter and its motion and behavior through space and time, along with related concepts such as energy and force."
```

出力:

```
{
```

```
    "ResultList": [
        {
            "Index": 0,
            "Languages": [
                {
                    "LanguageCode": "en",
                    "Score": 0.9986501932144165
                }
            ]
        }
    ],
    "ErrorList": []
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「主要言語」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchDetectDominantLanguage」を参照してください。

### batch-detect-entities

次のコード例は、batch-detect-entities を使用する方法を示しています。

AWS CLI

複数の入力テキストからエンティティを検出するには

次の batch-detect-entities の例では、複数の入力テキストを分析し、それぞれの名前付きエンティティを返しています。予測ごとに、事前トレーニング済みモデルの信頼スコアも出力されます。

```
aws comprehend batch-detect-entities \
    --language-code en \
    --text-list "Dear Jane, Your AnyCompany Financial Services LLC credit card account 1111-XXXX-1111-XXXX has a minimum payment of $24.53 that is due by July 31st." "Please send customer feedback to Sunshine Spa, 123 Main St, Anywhere or to Alice at AnySpa@example.com."
```

出力:

```
{
```

```
    "ResultList": [
        {
            "Index": 0,
            "Entities": [
                {
                    "Score": 0.9985517859458923,
                    "Type": "PERSON",
                    "Text": "Jane",
                    "BeginOffset": 5,
                    "EndOffset": 9
                },
                {
                    "Score": 0.9767839312553406,
                    "Type": "ORGANIZATION",
                    "Text": "AnyCompany Financial Services, LLC",
                    "BeginOffset": 16,
                    "EndOffset": 50
                },
                {
                    "Score": 0.9856694936752319,
                    "Type": "OTHER",
                    "Text": "1111-XXXX-1111-XXXX",
                    "BeginOffset": 71,
                    "EndOffset": 90
                },
                {
                    "Score": 0.9652159810066223,
                    "Type": "QUANTITY",
                    "Text": ".53",
                    "BeginOffset": 116,
                    "EndOffset": 119
                },
                {
                    "Score": 0.9986667037010193,
                    "Type": "DATE",
                    "Text": "July 31st",
                    "BeginOffset": 135,
                    "EndOffset": 144
                }
            ]
        },
        {
            "Index": 1,
            "Entities": [
```

```
                {
                    "Score": 0.720084547996521,
                    "Type": "ORGANIZATION",
                    "Text": "Sunshine Spa",
                    "BeginOffset": 33,
                    "EndOffset": 45
                },
                {
                    "Score": 0.9865870475769043,
                    "Type": "LOCATION",
                    "Text": "123 Main St",
                    "BeginOffset": 47,
                    "EndOffset": 58
                },
                {
                    "Score": 0.5895616412162781,
                    "Type": "LOCATION",
                    "Text": "Anywhere",
                    "BeginOffset": 60,
                    "EndOffset": 68
                },
                {
                    "Score": 0.6809214353561401,
                    "Type": "PERSON",
                    "Text": "Alice",
                    "BeginOffset": 75,
                    "EndOffset": 80
                },
                {
                    "Score": 0.9979087114334106,
                    "Type": "OTHER",
                    "Text": "AnySpa@example.com",
                    "BeginOffset": 84,
                    "EndOffset": 99
                }
            ]
        }
    ],
    "ErrorList": []
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「エンティティ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchDetectEntities」を参照してください。

### batch-detect-key-phrases

次のコード例は、batch-detect-key-phrases を使用する方法を示しています。

AWS CLI

複数のテキスト入力のキーフレーズを検出するには

次の batch-detect-key-phrases の例では、複数の入力テキストを分析し、それぞれの主要な名詞フレーズを返しています。予測ごとに、事前トレーニング済みモデルの信頼スコアも出力されます。

```
aws comprehend batch-detect-key-phrases \
    --language-code en \
    --text-list "Hello Zhang Wei, I am John, writing to you about the trip for next Saturday." "Dear Jane, Your AnyCompany Financial Services LLC credit card account 1111-XXXX-1111-XXXX has a minimum payment of $24.53 that is due by July 31st." "Please send customer feedback to Sunshine Spa, 123 Main St, Anywhere or to Alice at AnySpa@example.com."
```

出力:

```
{
    "ResultList": [
        {
            "Index": 0,
            "KeyPhrases": [
                {
                    "Score": 0.99700927734375,
                    "Text": "Zhang Wei",
                    "BeginOffset": 6,
                    "EndOffset": 15
                },
                {
                    "Score": 0.9929308891296387,
                    "Text": "John",
                    "BeginOffset": 22,
                    "EndOffset": 26
                },
```

```
                {
                    "Score": 0.9997230172157288,
                    "Text": "the trip",
                    "BeginOffset": 49,
                    "EndOffset": 57
                },
                {
                    "Score": 0.9999470114707947,
                    "Text": "next Saturday",
                    "BeginOffset": 62,
                    "EndOffset": 75
                }
            ]
        },
        {
            "Index": 1,
            "KeyPhrases": [
                {
                    "Score": 0.8358274102210999,
                    "Text": "Dear Jane",
                    "BeginOffset": 0,
                    "EndOffset": 9
                },
                {
                    "Score": 0.989359974861145,
                    "Text": "Your AnyCompany Financial Services",
                    "BeginOffset": 11,
                    "EndOffset": 45
                },
                {
                    "Score": 0.8812323808670044,
                    "Text": "LLC credit card account 1111-XXXX-1111-XXXX",
                    "BeginOffset": 47,
                    "EndOffset": 90
                },
                {
                    "Score": 0.9999381899833679,
                    "Text": "a minimum payment",
                    "BeginOffset": 95,
                    "EndOffset": 112
                },
                {
                    "Score": 0.9997439980506897,
                    "Text": ".53",
```

```
                    "BeginOffset": 116,
                    "EndOffset": 119
                },
                {
                    "Score": 0.996875524520874,
                    "Text": "July 31st",
                    "BeginOffset": 135,
                    "EndOffset": 144
                }
            ]
        },
        {
            "Index": 2,
            "KeyPhrases": [
                {
                    "Score": 0.9990295767784119,
                    "Text": "customer feedback",
                    "BeginOffset": 12,
                    "EndOffset": 29
                },
                {
                    "Score": 0.9994127750396729,
                    "Text": "Sunshine Spa",
                    "BeginOffset": 33,
                    "EndOffset": 45
                },
                {
                    "Score": 0.9892991185188293,
                    "Text": "123 Main St",
                    "BeginOffset": 47,
                    "EndOffset": 58
                },
                {
                    "Score": 0.9969810843467712,
                    "Text": "Alice",
                    "BeginOffset": 75,
                    "EndOffset": 80
                },
                {
                    "Score": 0.9703696370124817,
                    "Text": "AnySpa@example.com",
                    "BeginOffset": 84,
                    "EndOffset": 99
                }
```

```
            ]
        }
    ],
    "ErrorList": []
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend 開発者ガイド」の「キーフレーズ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchDetectKeyPhrases」を参照してください。

### batch-detect-sentiment

次のコード例は、batch-detect-sentiment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

複数の入力テキストの一般的な感情を検出するには

次の batch-detect-sentiment の例では、入力テキストを分析し、一般的な感情 (それぞれの POSITIVE、NEUTRAL、MIXED、または NEGATIVE) を返しています。

```
aws comprehend batch-detect-sentiment \
    --text-list "That movie was very boring, I can't believe it was over four hours long." "It is a beautiful day for hiking today." "My meal was okay, I'm excited to try other restaurants." \
    --language-code en
```

出力:

```
{
    "ResultList": [
        {
            "Index": 0,
            "Sentiment": "NEGATIVE",
            "SentimentScore": {
                "Positive": 0.00011316669406369328,
                "Negative": 0.9995445609092712,
                "Neutral": 0.00014722718333359808,
                "Mixed": 0.00019498742767609656
            }
```

```
        },
        {
            "Index": 1,
            "Sentiment": "POSITIVE",
            "SentimentScore": {
                "Positive": 0.9981263279914856,
                "Negative": 0.00015240783977787942,
                "Neutral": 0.0013876151060685515,
                "Mixed": 0.00033366199932061136
            }
        },
        {
            "Index": 2,
            "Sentiment": "MIXED",
            "SentimentScore": {
                "Positive": 0.15930435061454773,
                "Negative": 0.11471917480230331,
                "Neutral": 0.26897063851356506,
                "Mixed": 0.45700588822364807
            }
        }
    ],
    "ErrorList": []
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「感情」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchDetectSentiment」を参照してください。

### batch-detect-syntax

次のコード例は、batch-detect-syntax を使用する方法を示しています。

AWS CLI

複数の入力テキスト内の単語の構文と品詞を調べるには

次の batch-detect-syntax の例では、複数の入力テキストの構文を分析し、さまざまな品詞を返しています。予測ごとに、事前トレーニング済みモデルの信頼スコアも出力されます。

```
aws comprehend batch-detect-syntax \
```

```
    --text-list "It is a beautiful day." "Can you please pass the salt?" "Please pay
 the bill before the 31st." \
    --language-code en
```

出力:

```
{
    "ResultList": [
        {
            "Index": 0,
            "SyntaxTokens": [
                {
                    "TokenId": 1,
                    "Text": "It",
                    "BeginOffset": 0,
                    "EndOffset": 2,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "PRON",
                        "Score": 0.9999740719795227
                    }
                },
                {
                    "TokenId": 2,
                    "Text": "is",
                    "BeginOffset": 3,
                    "EndOffset": 5,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "VERB",
                        "Score": 0.999937117099762
                    }
                },
                {
                    "TokenId": 3,
                    "Text": "a",
                    "BeginOffset": 6,
                    "EndOffset": 7,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "DET",
                        "Score": 0.9999926686286926
                    }
                },
                {
                    "TokenId": 4,
```

```
                    "Text": "beautiful",
                    "BeginOffset": 8,
                    "EndOffset": 17,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "ADJ",
                        "Score": 0.9987891912460327
                    }
                },
                {
                    "TokenId": 5,
                    "Text": "day",
                    "BeginOffset": 18,
                    "EndOffset": 21,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "NOUN",
                        "Score": 0.9999778866767883
                    }
                },
                {
                    "TokenId": 6,
                    "Text": ".",
                    "BeginOffset": 21,
                    "EndOffset": 22,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "PUNCT",
                        "Score": 0.9999974966049194
                    }
                }
            ]
        },
        {
            "Index": 1,
            "SyntaxTokens": [
                {
                    "TokenId": 1,
                    "Text": "Can",
                    "BeginOffset": 0,
                    "EndOffset": 3,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "AUX",
                        "Score": 0.9999770522117615
                    }
                },
                {
```

```
                    "TokenId": 2,
                    "Text": "you",
                    "BeginOffset": 4,
                    "EndOffset": 7,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "PRON",
                        "Score": 0.9999986886978149
                    }
                },
                {
                    "TokenId": 3,
                    "Text": "please",
                    "BeginOffset": 8,
                    "EndOffset": 14,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "INTJ",
                        "Score": 0.9681622385978699
                    }
                },
                {
                    "TokenId": 4,
                    "Text": "pass",
                    "BeginOffset": 15,
                    "EndOffset": 19,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "VERB",
                        "Score": 0.9999874830245972
                    }
                },
                {
                    "TokenId": 5,
                    "Text": "the",
                    "BeginOffset": 20,
                    "EndOffset": 23,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "DET",
                        "Score": 0.9999827146530151
                    }
                },
                {
                    "TokenId": 6,
                    "Text": "salt",
                    "BeginOffset": 24,
                    "EndOffset": 28,
```

```
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "NOUN",
                        "Score": 0.9995040893554688
                    }
                },
                {
                    "TokenId": 7,
                    "Text": "?",
                    "BeginOffset": 28,
                    "EndOffset": 29,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "PUNCT",
                        "Score": 0.999998152256012
                    }
                }
            ]
        },
        {
            "Index": 2,
            "SyntaxTokens": [
                {
                    "TokenId": 1,
                    "Text": "Please",
                    "BeginOffset": 0,
                    "EndOffset": 6,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "INTJ",
                        "Score": 0.9997857809066772
                    }
                },
                {
                    "TokenId": 2,
                    "Text": "pay",
                    "BeginOffset": 7,
                    "EndOffset": 10,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "VERB",
                        "Score": 0.9999252557754517
                    }
                },
                {
                    "TokenId": 3,
                    "Text": "the",
                    "BeginOffset": 11,
```

```
                    "EndOffset": 14,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "DET",
                        "Score": 0.9999842643737793
                    }
                },
                {
                    "TokenId": 4,
                    "Text": "bill",
                    "BeginOffset": 15,
                    "EndOffset": 19,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "NOUN",
                        "Score": 0.9999588131904602
                    }
                },
                {
                    "TokenId": 5,
                    "Text": "before",
                    "BeginOffset": 20,
                    "EndOffset": 26,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "ADP",
                        "Score": 0.9958304762840271
                    }
                },
                {
                    "TokenId": 6,
                    "Text": "the",
                    "BeginOffset": 27,
                    "EndOffset": 30,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "DET",
                        "Score": 0.9999947547912598
                    }
                },
                {
                    "TokenId": 7,
                    "Text": "31st",
                    "BeginOffset": 31,
                    "EndOffset": 35,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "NOUN",
                        "Score": 0.9924124479293823
```

```
                    }
                },
                {
                    "TokenId": 8,
                    "Text": ".",
                    "BeginOffset": 35,
                    "EndOffset": 36,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "PUNCT",
                        "Score": 0.9999955892562866
                    }
                }
            ]
        }
    ],
    "ErrorList": []
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「構文分析」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchDetectSyntax」を参照してください。

### batch-detect-targeted-sentiment

次のコード例は、batch-detect-targeted-sentiment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

複数の入力テキストの感情とそれぞれの名前付きエンティティを検出するには

次の batch-detect-targeted-sentiment の例では、複数の入力テキストを分析し、名前付きエンティティとそれぞれのエンティティにアタッチされた一般的な感情を返しています。予測ごとに、事前トレーニング済みモデルの信頼スコアも出力されます。

```
aws comprehend batch-detect-targeted-sentiment \
    --language-code en \
    --text-list "That movie was really boring, the original was way more
 entertaining" "The trail is extra beautiful today." "My meal was just okay."
```

出力:

```
{
    "ResultList": [
        {
            "Index": 0,
            "Entities": [
                {
                    "DescriptiveMentionIndex": [
                        0
                    ],
                    "Mentions": [
                        {
                            "Score": 0.9999009966850281,
                            "GroupScore": 1.0,
                            "Text": "movie",
                            "Type": "MOVIE",
                            "MentionSentiment": {
                                "Sentiment": "NEGATIVE",
                                "SentimentScore": {
                                    "Positive": 0.13887299597263336,
                                    "Negative": 0.8057460188865662,
                                    "Neutral": 0.05525200068950653,
                                    "Mixed": 0.00012799999967683107
                                }
                            },
                            "BeginOffset": 5,
                            "EndOffset": 10
                        }
                    ]
                },
                {
                    "DescriptiveMentionIndex": [
                        0
                    ],
                    "Mentions": [
                        {
                            "Score": 0.9921110272407532,
                            "GroupScore": 1.0,
                            "Text": "original",
                            "Type": "MOVIE",
                            "MentionSentiment": {
                                "Sentiment": "POSITIVE",
                                "SentimentScore": {
                                    "Positive": 0.9999989867210388,
```

```
                                "Negative": 9.999999974752427e-07,
                                "Neutral": 0.0,
                                "Mixed": 0.0
                            }
                        },
                        "BeginOffset": 34,
                        "EndOffset": 42
                    }
                ]
            }
        ]
    },
    {
        "Index": 1,
        "Entities": [
            {
                "DescriptiveMentionIndex": [
                    0
                ],
                "Mentions": [
                    {
                        "Score": 0.7545599937438965,
                        "GroupScore": 1.0,
                        "Text": "trail",
                        "Type": "OTHER",
                        "MentionSentiment": {
                            "Sentiment": "POSITIVE",
                            "SentimentScore": {
                                "Positive": 1.0,
                                "Negative": 0.0,
                                "Neutral": 0.0,
                                "Mixed": 0.0
                            }
                        },
                        "BeginOffset": 4,
                        "EndOffset": 9
                    }
                ]
            },
            {
                "DescriptiveMentionIndex": [
                    0
                ],
                "Mentions": [
```

```
                    {
                        "Score": 0.9999960064888,
                        "GroupScore": 1.0,
                        "Text": "today",
                        "Type": "DATE",
                        "MentionSentiment": {
                            "Sentiment": "NEUTRAL",
                            "SentimentScore": {
                                "Positive": 9.000000318337698e-06,
                                "Negative": 1.9999999949504854e-06,
                                "Neutral": 0.9999859929084778,
                                "Mixed": 3.999999989900971e-06
                            }
                        },
                        "BeginOffset": 29,
                        "EndOffset": 34
                    }
                ]
            }
        ]
    },
    {
        "Index": 2,
        "Entities": [
            {
                "DescriptiveMentionIndex": [
                    0
                ],
                "Mentions": [
                    {
                        "Score": 0.9999880194664001,
                        "GroupScore": 1.0,
                        "Text": "My",
                        "Type": "PERSON",
                        "MentionSentiment": {
                            "Sentiment": "NEUTRAL",
                            "SentimentScore": {
                                "Positive": 0.0,
                                "Negative": 0.0,
                                "Neutral": 1.0,
                                "Mixed": 0.0
                            }
                        },
                        "BeginOffset": 0,
```

```
                        "EndOffset": 2
                    }
                ]
            },
            {
                "DescriptiveMentionIndex": [
                    0
                ],
                "Mentions": [
                    {
                        "Score": 0.9995260238647461,
                        "GroupScore": 1.0,
                        "Text": "meal",
                        "Type": "OTHER",
                        "MentionSentiment": {
                            "Sentiment": "NEUTRAL",
                            "SentimentScore": {
                                "Positive": 0.04695599898695946,
                                "Negative": 0.003226999891921878,
                                "Neutral": 0.6091709733009338,
                                "Mixed": 0.34064599871635437
                            }
                        },
                        "BeginOffset": 3,
                        "EndOffset": 7
                    }
                ]
            }
        ]
    }
],
"ErrorList": []
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Targeted Sentiment」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchDetectTargetedSentiment」を参照してください。

### `classify-document`

次のコード例は、`classify-document` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モデル固有のエンドポイントを使用してドキュメントを分類するには

次の classify-document の例では、カスタムモデルのエンドポイントを使用してドキュメントを分類しています。この例のモデルは、スパムまたは非スパム (「ハム」) としてラベル付けされた SMS メッセージを含むデータセットでトレーニングされました。

```
aws comprehend classify-document \
    --endpoint-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier-endpoint/example-classifier-endpoint \
    --text "CONGRATULATIONS! TXT 1235550100 to win $5000"
```

出力:

```
{
    "Classes": [
        {
            "Name": "spam",
            "Score": 0.9998599290847778
        },
        {
            "Name": "ham",
            "Score": 0.00014001205272506922
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend 開発者ガイド」の「カスタム分類」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ClassifyDocument」を参照してください。

### contains-pii-entities

次のコード例は、contains-pii-entities を使用する方法を示しています。

AWS CLI

PII 情報の有無について入力テキストを分析するには

次の contains-pii-entities の例では、入力テキストを分析して個人を特定できる情報 (PII) の有無を確認し、名前、住所、銀行口座番号、電話番号などの識別された PII エンティティタイプのラベルを返しています。

```
aws comprehend contains-pii-entities \
    --language-code en \
    --text "Hello Zhang Wei, I am John. Your AnyCompany Financial Services, LLC
 credit card
       account 1111-XXXX-1111-XXXX has a minimum payment of $24.53 that is due by
 July 31st. Based on your autopay settings,
       we will withdraw your payment on the due date from your bank account number
 XXXXXX1111 with the routing number XXXXX0000.
       Customer feedback for Sunshine Spa, 100 Main St, Anywhere. Send comments to
 Alice at AnySpa@example.com."
```

出力:

```
{
    "Labels": [
        {
            "Name": "NAME",
            "Score": 1.0
        },
        {
            "Name": "EMAIL",
            "Score": 1.0
        },
        {
            "Name": "BANK_ACCOUNT_NUMBER",
            "Score": 0.9995794296264648
        },
        {
            "Name": "BANK_ROUTING",
            "Score": 0.9173126816749573
        },
        {
            "Name": "CREDIT_DEBIT_NUMBER",
            "Score": 1.0
        }
}
```

サポートされる PII エンティティタイプの一覧の詳細については、「Amazon Comprehend 開発者ガイド」の「個人を特定できる情報 (PII)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ContainsPiiEntities」を参照してください。

### create-dataset

次のコード例は、create-dataset を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フライホイールデータセットを作成するには

次の create-dataset の例では、フライホイールのデータセットを作成しています。このデータセットは、--dataset-type タグで指定された追加のトレーニングデータとして使用されます。

```
aws comprehend create-dataset \
    --flywheel-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/flywheel-entity \
    --dataset-name example-dataset \
    --dataset-type "TRAIN" \
    --input-data-config file://inputConfig.json
```

file://inputConfig.json の内容:

```
{
    "DataFormat": "COMPREHEND_CSV",
    "DocumentClassifierInputDataConfig": {
        "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/training-data.csv"
    }
}
```

出力:

```
{
    "DatasetArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/flywheel-entity/dataset/example-dataset"
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Flywheel Overview」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDataset」を参照してください。

### create-document-classifier

次のコード例は、create-document-classifier を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドキュメントを分類するドキュメント分類子を作成するには

次の create-document-classifier の例では、ドキュメント分類子モデルのトレーニングプロセスを開始します。トレーニングデータファイル「training.csv」は、--input-data-config タグにあります。training.csv は 2 列のドキュメントで、1 番目の列にはラベルまたは分類が、2 番目の列にはドキュメントが表示されます。

```
aws comprehend create-document-classifier \
    --document-classifier-name example-classifier \
    --data-access-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:pii-entities-detection-job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE \
    --input-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-bucket/" \
    --language-code en
```

出力:

```
{
    "DocumentClassifierArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/example-classifier"
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend 開発者ガイド」の「カスタム分類」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateDocumentClassifier」を参照してください。

### create-endpoint

次のコード例は、create-endpoint を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムモデルのエンドポイントを作成するには

次の create-endpoint の例では、以前にトレーニングしたカスタムモデルの同期推論用のエンドポイントを作成しています。

```
aws comprehend create-endpoint \
    --endpoint-name example-classifier-endpoint-1 \
    --model-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/
example-classifier \
    --desired-inference-units 1
```

出力:

```
{
    "EndpointArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier-
endpoint/example-classifier-endpoint-1"
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のエンドポイントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateEndpoint」を参照してください。

### create-entity-recognizer

次のコード例は、create-entity-recognizer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムエンティティレコグナイザーを作成するには

次の create-entity-recognizer の例では、カスタムエンティティレコグナイザーモデルのトレーニングプロセスを開始しています。この例では、トレーニングドキュメントを含む CSV ファイル (raw_text.csv)、および CSV エンティティリスト (entity_list.csv) を使用して

モデルをトレーニングします。entity-list.csv には、テキスト列とタイプ列が含まれています。

```
aws comprehend create-entity-recognizer \
    --recognizer-name example-entity-recognizer
    --data-access-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role \
    --input-data-config "EntityTypes=[{Type=DEVICE}],Documents={S3Uri=s3://amzn-s3-
demo-bucket/trainingdata/raw_text.csv},EntityList={S3Uri=s3://amzn-s3-demo-bucket/
trainingdata/entity_list.csv}"
    --language-code en
```

出力:

```
{
    "EntityRecognizerArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:example-
entity-recognizer/entityrecognizer1"
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Custom entity recognition」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateEntityRecognizer」を参照してください。

### create-flywheel

次のコード例は、create-flywheel を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フライホイールを作成するには

次の create-flywheel の例では、ドキュメント分類またはエンティティ認識モデルの継続的なトレーニングを調整するためのフライホイールを作成しています。この例でのフライホイールは、--active-model-arn タグで指定された既存のトレーニング済みモデルを管理するために作成されています。フライホイールが作成されると、--input-data-lake タグにデータレイクが作成されます。

```
aws comprehend create-flywheel \
    --flywheel-name example-flywheel \
```

```
    --active-model-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classifier/example-model/version/1 \
    --data-access-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role \
    --data-lake-s3-uri "s3://amzn-s3-demo-bucket"
```

出力:

```
{
    "FlywheelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/example-
flywheel"
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Flywheel Overview」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateFlywheel」を参照してください。

### delete-document-classifier

次のコード例は、delete-document-classifier を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムドキュメント分類子を削除するには

次の delete-document-classifier の例では、カスタムドキュメント分類子モデルを削除します。

```
aws comprehend delete-document-classifier \
    --document-classifier-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classifier/example-classifier-1
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のエンドポイントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteDocumentClassifier」を参照してください。

### delete-endpoint

次のコード例は、delete-endpoint を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムモデルのエンドポイントを削除するには

次の delete-endpoint の例では、モデル固有のエンドポイントを削除しています。モデルを削除するには、すべてのエンドポイントを削除する必要があります。

```
aws comprehend delete-endpoint \
    --endpoint-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier-endpoint/example-classifier-endpoint-1
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のエンドポイントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteEndpoint」を参照してください。

### delete-entity-recognizer

次のコード例は、delete-entity-recognizer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムエンティティレコグナイザーモデルを削除するには

次の delete-entity-recognizer の例では、カスタムエンティティレコグナイザーモデルを削除しています。

```
aws comprehend delete-entity-recognizer \
    --entity-recognizer-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:entity-recognizer/example-entity-recognizer-1
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のエンドポイントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteEntityRecognizer」を参照してください。

### delete-flywheel

次のコード例は、delete-flywheel を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フライホイールを削除するには

次の delete-flywheel の例では、フライホイールを削除しています。フライホイールに関連付けられたデータレイクまたはモデルは削除されません。

```
aws comprehend delete-flywheel \
    --flywheel-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/example-flywheel-1
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Flywheel Overview」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteFlywheel」を参照してください。

### delete-resource-policy

次のコード例は、delete-resource-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースベースのポリシーを削除するには

次の delete-resource-policy の例では、Amazon Comprehend リソースからリソースベースのポリシーを削除しています。

```
aws comprehend delete-resource-policy \
    --resource-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/example-classifier-1/version/1
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Copying custom models between AWS accounts」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteResourcePolicy」を参照してください。

### `describe-dataset`

次のコード例は、describe-dataset を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フライホイールデータセットを記述するには

次の describe-dataset の例では、フライホイールのデータセットのプロパティを取得しています。

```
aws comprehend describe-dataset \
    --dataset-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/flywheel-entity/dataset/example-dataset
```

出力:

```
{
    "DatasetProperties": {
        "DatasetArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/flywheel-entity/dataset/example-dataset",
        "DatasetName": "example-dataset",
        "DatasetType": "TRAIN",
        "DatasetS3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/flywheel-entity/schemaVersion=1/12345678A123456Z/datasets/example-dataset/20230616T203710Z/",
        "Status": "CREATING",
        "CreationTime": "2023-06-16T20:37:10.400000+00:00"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Flywheel Overview」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDataset」を参照してください。

### describe-document-classification-job

次のコード例は、describe-document-classification-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドキュメント分類ジョブを記述するには

次の describe-document-classification-job の例では、非同期ドキュメント分類ジョブのプロパティを取得します。

```
aws comprehend describe-document-classification-job \
    --job-id 123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "DocumentClassificationJobProperties": {
        "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
        "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classification-job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
        "JobName": "exampleclassificationjob",
        "JobStatus": "COMPLETED",
        "SubmitTime": "2023-06-14T17:09:51.788000+00:00",
        "EndTime": "2023-06-14T17:15:58.582000+00:00",
        "DocumentClassifierArn": "arn:aws:comprehend:us-
west-2:111122223333:document-classifier/mymodel/version/1",
        "InputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/jobdata/",
            "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
        },
        "OutputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/testfolder/111122223333-
CLN-123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE/output/output.tar.gz"
        },
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-servicerole"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend 開発者ガイド」の「カスタム分類」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeDocumentClassificationJob」を参照してください。

### describe-document-classifier

次のコード例は、describe-document-classifier を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドキュメント分類子を記述するには

次の describe-document-classifier の例では、カスタムドキュメント分類子モデルのプロパティを取得します。

```
aws comprehend describe-document-classifier \
    --document-classifier-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/example-classifier-1
```

出力:

```
{
    "DocumentClassifierProperties": {
        "DocumentClassifierArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/example-classifier-1",
        "LanguageCode": "en",
        "Status": "TRAINED",
        "SubmitTime": "2023-06-13T19:04:15.735000+00:00",
        "EndTime": "2023-06-13T19:42:31.752000+00:00",
        "TrainingStartTime": "2023-06-13T19:08:20.114000+00:00",
        "TrainingEndTime": "2023-06-13T19:41:35.080000+00:00",
        "InputDataConfig": {
            "DataFormat": "COMPREHEND_CSV",
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/trainingdata"
        },
        "OutputDataConfig": {},
        "ClassifierMetadata": {
            "NumberOfLabels": 3,
            "NumberOfTrainedDocuments": 5016,
            "NumberOfTestDocuments": 557,
            "EvaluationMetrics": {
                "Accuracy": 0.9856,
                "Precision": 0.9919,
```

```
                "Recall": 0.9459,
                "F1Score": 0.9673,
                "MicroPrecision": 0.9856,
                "MicroRecall": 0.9856,
                "MicroF1Score": 0.9856,
                "HammingLoss": 0.0144
            }
        },
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role",
        "Mode": "MULTI_CLASS"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「カスタムモデルの作成と管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDocumentClassifier」を参照してください。

### describe-dominant-language-detection-job

次のコード例は、describe-dominant-language-detection-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

主要言語の検出ジョブを記述するには。

次の describe-dominant-language-detection-job の例では、非同期主要言語検出ジョブのプロパティを取得しています。

```
aws comprehend describe-dominant-language-detection-job \
    --job-id 123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "DominantLanguageDetectionJobProperties": {
        "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
        "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:dominant-language-
detection-job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
```

```
        "JobName": "languageanalysis1",
        "JobStatus": "IN_PROGRESS",
        "SubmitTime": "2023-06-09T18:10:38.037000+00:00",
        "InputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket",
            "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
        },
        "OutputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/testfolder/111122223333-
LANGUAGE-123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE/output/output.tar.gz"
        },
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のインサイトのための非同期分析」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDominantLanguageDetectionJob」を参照してください。

### describe-endpoint

次のコード例は、describe-endpoint を使用する方法を示しています。

AWS CLI

特定のエンドポイントを記述するには

次の describe-endpoint の例では、モデル固有のエンドポイントのプロパティを取得しています。

```
aws comprehend describe-endpoint \
    --endpoint-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier-
endpoint/example-classifier-endpoint
```

出力:

```
{
    "EndpointProperties": {
        "EndpointArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classifier-endpoint/example-classifier-endpoint,
```

```
        "Status": "IN_SERVICE",
        "ModelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/
exampleclassifier1",
        "DesiredModelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classifier/exampleclassifier1",
        "DesiredInferenceUnits": 1,
        "CurrentInferenceUnits": 1,
        "CreationTime": "2023-06-13T20:32:54.526000+00:00",
        "LastModifiedTime": "2023-06-13T20:32:54.526000+00:00"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のエンドポイントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeEndpoint」を参照してください。

### describe-entities-detection-job

次のコード例は、describe-entities-detection-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンティティ検出ジョブを記述するには

次の describe-entities-detection-job の例では、非同期エンティティ検出ジョブのプロパティを取得しています。

```
aws comprehend describe-entities-detection-job \
    --job-id 123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "EntitiesDetectionJobProperties": {
        "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
        "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:entities-detection-
job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
        "JobName": "example-entity-detector",
        "JobStatus": "COMPLETED",
        "SubmitTime": "2023-06-08T21:30:15.323000+00:00",
        "EndTime": "2023-06-08T21:40:23.509000+00:00",
```

```
        "InputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/AsyncBatchJobs/",
            "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
        },
        "OutputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/thefolder/111122223333-
NER-123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE/output/output.tar.gz"
        },
        "LanguageCode": "en",
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::12345678012:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のインサイトのための非同期分析」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEntitiesDetectionJob」を参照してください。

### describe-entity-recognizer

次のコード例は、describe-entity-recognizer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンティティレコグナイザーを記述するには

次の describe-entity-recognizer の例では、カスタムエンティティレコグナイザーモデルのプロパティを取得しています。

```
aws comprehend describe-entity-recognizer \
    entity-recognizer-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:entity-
recognizer/business-recongizer-1/version/1
```

出力:

```
{
    "EntityRecognizerProperties": {
        "EntityRecognizerArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:entity-
recognizer/business-recongizer-1/version/1",
        "LanguageCode": "en",
        "Status": "TRAINED",
```

```
        "SubmitTime": "2023-06-14T20:44:59.631000+00:00",
        "EndTime": "2023-06-14T20:59:19.532000+00:00",
        "TrainingStartTime": "2023-06-14T20:48:52.811000+00:00",
        "TrainingEndTime": "2023-06-14T20:58:11.473000+00:00",
        "InputDataConfig": {
            "DataFormat": "COMPREHEND_CSV",
            "EntityTypes": [
                {
                    "Type": "BUSINESS"
                }
            ],
            "Documents": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/trainingdata/dataset/",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "EntityList": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/trainingdata/entity.csv"
            }
        },
        "RecognizerMetadata": {
            "NumberOfTrainedDocuments": 1814,
            "NumberOfTestDocuments": 486,
            "EvaluationMetrics": {
                "Precision": 100.0,
                "Recall": 100.0,
                "F1Score": 100.0
            },
            "EntityTypes": [
                {
                    "Type": "BUSINESS",
                    "EvaluationMetrics": {
                        "Precision": 100.0,
                        "Recall": 100.0,
                        "F1Score": 100.0
                    },
                    "NumberOfTrainMentions": 1520
                }
            ]
        },
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role",
        "VersionName": "1"
    }
```

```
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Custom entity recognition」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEntityRecognizer」を参照してください。

### `describe-events-detection-job`

次のコード例は、`describe-events-detection-job` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イベント検出ジョブを記述するには。

次の `describe-events-detection-job` の例では、非同期イベント検出ジョブのプロパティを取得しています。

```
aws comprehend describe-events-detection-job \
    --job-id 123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "EventsDetectionJobProperties": {
        "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
        "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:events-detection-
job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
        "JobName": "events_job_1",
        "JobStatus": "IN_PROGRESS",
        "SubmitTime": "2023-06-12T18:45:56.054000+00:00",
        "InputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/EventsData",
            "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
        },
        "OutputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/testfolder/111122223333-
EVENTS-123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE/output/"
        },
        "LanguageCode": "en",
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role",
```

```
        "TargetEventTypes": [
            "BANKRUPTCY",
            "EMPLOYMENT",
            "CORPORATE_ACQUISITION",
            "CORPORATE_MERGER",
            "INVESTMENT_GENERAL"
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のインサイトのための非同期分析」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEventsDetectionJob」を参照してください。

### describe-flywheel-iteration

次のコード例は、describe-flywheel-iteration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フライホイールイテレーションを記述するには

次の describe-flywheel-iteration の例では、フライホイールイテレーションのプロパティを取得しています。

```
aws comprehend describe-flywheel-iteration \
    --flywheel-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/example-flywheel \
    --flywheel-iteration-id 20232222AEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "FlywheelIterationProperties": {
        "FlywheelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/flywheel-entity",
        "FlywheelIterationId": "20232222AEXAMPLE",
        "CreationTime": "2023-06-16T21:10:26.385000+00:00",
        "EndTime": "2023-06-16T23:33:16.827000+00:00",
        "Status": "COMPLETED",
```

```
        "Message": "FULL_ITERATION: Flywheel iteration performed all functions
 successfully.",
        "EvaluatedModelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classifier/example-classifier/version/1",
        "EvaluatedModelMetrics": {
            "AverageF1Score": 0.7742663922375772,
            "AveragePrecision": 0.8287636394041166,
            "AverageRecall": 0.7427084833645399,
            "AverageAccuracy": 0.8795394154118689
        },
        "TrainedModelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classifier/example-classifier/version/Comprehend-Generated-v1-bb52d585",
        "TrainedModelMetrics": {
            "AverageF1Score": 0.9767700253081214,
            "AveragePrecision": 0.9767700253081214,
            "AverageRecall": 0.9767700253081214,
            "AverageAccuracy": 0.9858281665190434
        },
        "EvaluationManifestS3Prefix": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
flywheel-entity/schemaVersion=1/20230616T200543Z/evaluation/20230616T211026Z/"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Flywheel Overview」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeFlywheelIteration」を参照してください。

### `describe-flywheel`

次のコード例は、`describe-flywheel` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フライホイールを記述するには

次の `describe-flywheel` の例では、フライホイールのプロパティを取得しています。この例では、フライホイールに関連付けられたモデルは、ドキュメントをスパムまたは非スパム (「ハム」) として分類するようにトレーニングされたカスタム分類子モデルです。

```
aws comprehend describe-flywheel \
```

```
    --flywheel-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/example-
flywheel
```

出力:

```
{
    "FlywheelProperties": {
        "FlywheelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/example-
flywheel",
        "ActiveModelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classifier/example-model/version/1",
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role",
        "TaskConfig": {
            "LanguageCode": "en",
            "DocumentClassificationConfig": {
                "Mode": "MULTI_CLASS",
                "Labels": [
                    "ham",
                    "spam"
                ]
            }
        },
        "DataLakeS3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/example-flywheel/
schemaVersion=1/20230616T200543Z/",
        "DataSecurityConfig": {},
        "Status": "ACTIVE",
        "ModelType": "DOCUMENT_CLASSIFIER",
        "CreationTime": "2023-06-16T20:05:43.242000+00:00",
        "LastModifiedTime": "2023-06-16T20:21:43.567000+00:00"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Flywheel Overview」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeFlywheel」を参照してください。

### describe-key-phrases-detection-job

次のコード例は、describe-key-phrases-detection-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キーフレーズ検出ジョブを記述するには

次の describe-key-phrases-detection-job の例では、非同期キーフレーズ検出ジョブのプロパティを取得しています。

```
aws comprehend describe-key-phrases-detection-job \
    --job-id 123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "KeyPhrasesDetectionJobProperties": {
        "JobId": "69aa080c00fc68934a6a98f10EXAMPLE",
        "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:key-phrases-detection-
job/69aa080c00fc68934a6a98f10EXAMPLE",
        "JobName": "example-key-phrases-detection-job",
        "JobStatus": "COMPLETED",
        "SubmitTime": 1686606439.177,
        "EndTime": 1686606806.157,
        "InputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://dereksbucket1001/EventsData/",
            "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
        },
        "OutputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://dereksbucket1002/testfolder/111122223333-
KP-69aa080c00fc68934a6a98f10EXAMPLE/output/output.tar.gz"
        },
        "LanguageCode": "en",
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-testrole"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のインサイトのための非同期分析」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeKeyPhrasesDetectionJob」を参照してください。

### describe-pii-entities-detection-job

次のコード例は、describe-pii-entities-detection-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

PII エンティティ検出ジョブを記述するには

次の describe-pii-entities-detection-job の例では、非同期 PII エンティティ検出ジョブのプロパティを取得しています。

```
aws comprehend describe-pii-entities-detection-job \
    --job-id 123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "PiiEntitiesDetectionJobProperties": {
        "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
        "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:pii-entities-detection-
job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
        "JobName": "example-pii-entities-job",
        "JobStatus": "IN_PROGRESS",
        "SubmitTime": "2023-06-08T21:30:15.323000+00:00",
        "EndTime": "2023-06-08T21:40:23.509000+00:00",
        "InputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/AsyncBatchJobs/",
            "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
        },
        "OutputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/thefolder/111122223333-
NER-123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE/output/output.tar.gz"
        },
        "LanguageCode": "en",
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::12345678012:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のインサイトのための非同期分析」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribePiiEntitiesDetectionJob」を参照してください。

### describe-resource-policy

次のコード例は、describe-resource-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モデルにアタッチされたリソースポリシーを記述するには

次の describe-resource-policy の例では、モデルにアタッチされたリソースベースのポリシーのプロパティを取得しています。

```
aws comprehend describe-resource-policy \
    --resource-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/example-classifier/version/1
```

出力:

```
{
    "ResourcePolicy": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::444455556666:root\"},\"Action\":\"comprehend:ImportModel\",\"Resource\":\"*\"}]}",
    "CreationTime": "2023-06-19T18:44:26.028000+00:00",
    "LastModifiedTime": "2023-06-19T18:53:02.002000+00:00",
    "PolicyRevisionId": "baa675d069d07afaa2aa3106ae280f61"
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Copying custom models between AWS accounts」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeResourcePolicy」を参照してください。

### describe-sentiment-detection-job

次のコード例は、describe-sentiment-detection-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

感情検出ジョブを記述するには

次の describe-sentiment-detection-job の例では、非同期感情検出ジョブのプロパティを取得しています。

```
aws comprehend describe-sentiment-detection-job \
    --job-id 123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "SentimentDetectionJobProperties": {
        "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
        "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:sentiment-detection-
job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
        "JobName": "movie_review_analysis",
        "JobStatus": "IN_PROGRESS",
        "SubmitTime": "2023-06-09T23:16:15.956000+00:00",
        "InputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MovieData",
            "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
        },
        "OutputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/testfolder/111122223333-
TS-123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE/output/output.tar.gz"
        },
        "LanguageCode": "en",
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-servicerole"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のインサイトのための非同期分析」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeSentimentDetectionJob」を参照してください。

### describe-targeted-sentiment-detection-job

次のコード例は、describe-targeted-sentiment-detection-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ターゲット感情検出ジョブを記述するには

次の describe-targeted-sentiment-detection-job の例では、非同期ターゲット感情検出ジョブのプロパティを取得しています。

```
aws comprehend describe-targeted-sentiment-detection-job \
    --job-id 123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "TargetedSentimentDetectionJobProperties": {
        "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
        "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:targeted-sentiment-
detection-job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
        "JobName": "movie_review_analysis",
        "JobStatus": "IN_PROGRESS",
        "SubmitTime": "2023-06-09T23:16:15.956000+00:00",
        "InputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MovieData",
            "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
        },
        "OutputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/testfolder/111122223333-
TS-123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE/output/output.tar.gz"
        },
        "LanguageCode": "en",
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-servicerole"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のインサイトのための非同期分析」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTargetedSentimentDetectionJob」を参照してください。

### describe-topics-detection-job

次のコード例は、describe-topics-detection-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トピック検出ジョブを説明するには

次の describe-topics-detection-job の例では、非同期トピック検出ジョブのプロパティを取得します。

```
aws comprehend describe-topics-detection-job \
    --job-id 123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "TopicsDetectionJobProperties": {
        "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
        "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:topics-detection-
job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
        "JobName": "example_topics_detection",
        "JobStatus": "IN_PROGRESS",
        "SubmitTime": "2023-06-09T18:44:43.414000+00:00",
        "InputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket",
            "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
        },
        "OutputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/testfolder/111122223333-
TOPICS-123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE/output/output.tar.gz"
        },
        "NumberOfTopics": 10,
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-examplerole"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のインサイトのための非同期分析」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeTopicsDetectionJob」を参照してください。

### detect-dominant-language

次のコード例は、detect-dominant-language を使用する方法を示しています。

AWS CLI

入力テキストの主要言語を検出するには

以下の detect-dominant-language は、入力テキストを分析し、主要言語を特定します。事前トレーニング済みモデルの信頼スコアも出力されます。

```
aws comprehend detect-dominant-language \
    --text "It is a beautiful day in Seattle."
```

出力:

```
{
    "Languages": [
        {
            "LanguageCode": "en",
            "Score": 0.9877256155014038
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「主要言語」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DetectDominantLanguage」を参照してください。

### detect-entities

次のコード例は、detect-entities を使用する方法を示しています。

AWS CLI

入力テキストの名前付きエンティティを検出するには

次の detect-entities の例では、入力テキストを分析し、名前付きエンティティを返します。予測ごとに、事前トレーニング済みモデルの信頼スコアも出力されます。

```
aws comprehend detect-entities \
    --language-code en \
    --text "Hello Zhang Wei, I am John. Your AnyCompany Financial Services, LLC
 credit card \
    account 1111-XXXX-1111-XXXX has a minimum payment of $24.53 that is due by July
 31st. Based on your autopay settings, \
    we will withdraw your payment on the due date from your bank account number
 XXXXXX1111 with the routing number XXXXX0000. \
    Customer feedback for Sunshine Spa, 123 Main St, Anywhere. Send comments to
 Alice at AnySpa@example.com."
```

出力:

```
{
    "Entities": [
        {
            "Score": 0.9994556307792664,
            "Type": "PERSON",
            "Text": "Zhang Wei",
            "BeginOffset": 6,
            "EndOffset": 15
        },
        {
            "Score": 0.9981022477149963,
            "Type": "PERSON",
            "Text": "John",
            "BeginOffset": 22,
            "EndOffset": 26
        },
        {
            "Score": 0.9986887574195862,
            "Type": "ORGANIZATION",
            "Text": "AnyCompany Financial Services, LLC",
            "BeginOffset": 33,
            "EndOffset": 67
        },
        {
            "Score": 0.9959119558334351,
            "Type": "OTHER",
            "Text": "1111-XXXX-1111-XXXX",
            "BeginOffset": 88,
            "EndOffset": 107
        },
```

```
        {
            "Score": 0.9708039164543152,
            "Type": "QUANTITY",
            "Text": ".53",
            "BeginOffset": 133,
            "EndOffset": 136
        },
        {
            "Score": 0.9987268447875977,
            "Type": "DATE",
            "Text": "July 31st",
            "BeginOffset": 152,
            "EndOffset": 161
        },
        {
            "Score": 0.9858865737915039,
            "Type": "OTHER",
            "Text": "XXXXXX1111",
            "BeginOffset": 271,
            "EndOffset": 281
        },
        {
            "Score": 0.9700471758842468,
            "Type": "OTHER",
            "Text": "XXXXX0000",
            "BeginOffset": 306,
            "EndOffset": 315
        },
        {
            "Score": 0.9591118693351746,
            "Type": "ORGANIZATION",
            "Text": "Sunshine Spa",
            "BeginOffset": 340,
            "EndOffset": 352
        },
        {
            "Score": 0.9797496795654297,
            "Type": "LOCATION",
            "Text": "123 Main St",
            "BeginOffset": 354,
            "EndOffset": 365
        },
        {
            "Score": 0.994929313659668,
```

```
            "Type": "PERSON",
            "Text": "Alice",
            "BeginOffset": 394,
            "EndOffset": 399
        },
        {
            "Score": 0.9949769377708435,
            "Type": "OTHER",
            "Text": "AnySpa@example.com",
            "BeginOffset": 403,
            "EndOffset": 418
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「エンティティ」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DetectEntities」を参照してください。

### detect-key-phrases

次のコード例は、detect-key-phrases を使用する方法を示しています。

AWS CLI

入力テキスト内のキーフレーズを検出するには

次の detect-key-phrases の例では、入力テキストを分析し、主要な名詞フレーズを特定します。予測ごとに、事前トレーニング済みモデルの信頼スコアも出力されます。

```
aws comprehend detect-key-phrases \
    --language-code en \
    --text "Hello Zhang Wei, I am John. Your AnyCompany Financial Services, LLC credit card \
        account 1111-XXXX-1111-XXXX has a minimum payment of $24.53 that is due by July 31st. Based on your autopay settings, \
        we will withdraw your payment on the due date from your bank account number XXXXXX1111 with the routing number XXXXX0000. \
        Customer feedback for Sunshine Spa, 123 Main St, Anywhere. Send comments to Alice at AnySpa@example.com."
```

出力:


```
{
    "KeyPhrases": [
        {
            "Score": 0.8996376395225525,
            "Text": "Zhang Wei",
            "BeginOffset": 6,
            "EndOffset": 15
        },
        {
            "Score": 0.9992469549179077,
            "Text": "John",
            "BeginOffset": 22,
            "EndOffset": 26
        },
        {
            "Score": 0.988385021686554,
            "Text": "Your AnyCompany Financial Services",
            "BeginOffset": 28,
            "EndOffset": 62
        },
        {
            "Score": 0.8740853071212769,
            "Text": "LLC credit card account 1111-XXXX-1111-XXXX",
            "BeginOffset": 64,
            "EndOffset": 107
        },
        {
            "Score": 0.9999437928199768,
            "Text": "a minimum payment",
            "BeginOffset": 112,
            "EndOffset": 129
        },
        {
            "Score": 0.9998900890350342,
            "Text": ".53",
            "BeginOffset": 133,
            "EndOffset": 136
        },
        {
            "Score": 0.9979453086853027,
            "Text": "July 31st",
            "BeginOffset": 152,
```

```
            "EndOffset": 161
        },
        {
            "Score": 0.9983011484146118,
            "Text": "your autopay settings",
            "BeginOffset": 172,
            "EndOffset": 193
        },
        {
            "Score": 0.9996572136878967,
            "Text": "your payment",
            "BeginOffset": 211,
            "EndOffset": 223
        },
        {
            "Score": 0.9995037317276001,
            "Text": "the due date",
            "BeginOffset": 227,
            "EndOffset": 239
        },
        {
            "Score": 0.9702621698379517,
            "Text": "your bank account number XXXXXX1111",
            "BeginOffset": 245,
            "EndOffset": 280
        },
        {
            "Score": 0.9179925918579102,
            "Text": "the routing number XXXXX0000.Customer feedback",
            "BeginOffset": 286,
            "EndOffset": 332
        },
        {
            "Score": 0.9978160858154297,
            "Text": "Sunshine Spa",
            "BeginOffset": 337,
            "EndOffset": 349
        },
        {
            "Score": 0.9706913232803345,
            "Text": "123 Main St",
            "BeginOffset": 351,
            "EndOffset": 362
        },
```

```
        {
            "Score": 0.9941995143890381,
            "Text": "comments",
            "BeginOffset": 379,
            "EndOffset": 387
        },
        {
            "Score": 0.9759287238121033,
            "Text": "Alice",
            "BeginOffset": 391,
            "EndOffset": 396
        },
        {
            "Score": 0.8376792669296265,
            "Text": "AnySpa@example.com",
            "BeginOffset": 400,
            "EndOffset": 415
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend 開発者ガイド」の「キーフレーズ」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DetectKeyPhrases」を参照してください。

### detect-pii-entities

次のコード例は、detect-pii-entities を使用する方法を示しています。

AWS CLI

入力テキストの PII エンティティを検出するには

次の detect-pii-entities の例では、入力テキストを分析し、個人を特定できる情報 (PII) を含むエンティティを特定します。予測ごとに、事前トレーニング済みモデルの信頼スコアも出力されます。

```
aws comprehend detect-pii-entities \
    --language-code en \
    --text "Hello Zhang Wei, I am John. Your AnyCompany Financial Services, LLC
 credit card \
```

```
        account 1111-XXXX-1111-XXXX has a minimum payment of $24.53 that is due by
July 31st. Based on your autopay settings, \
        we will withdraw your payment on the due date from your bank account number
XXXXXX1111 with the routing number XXXXX0000. \
        Customer feedback for Sunshine Spa, 123 Main St, Anywhere. Send comments to
Alice at AnySpa@example.com."
```

出力:

```
{
    "Entities": [
        {
            "Score": 0.9998322129249573,
            "Type": "NAME",
            "BeginOffset": 6,
            "EndOffset": 15
        },
        {
            "Score": 0.9998878240585327,
            "Type": "NAME",
            "BeginOffset": 22,
            "EndOffset": 26
        },
        {
            "Score": 0.9994089603424072,
            "Type": "CREDIT_DEBIT_NUMBER",
            "BeginOffset": 88,
            "EndOffset": 107
        },
        {
            "Score": 0.9999760985374451,
            "Type": "DATE_TIME",
            "BeginOffset": 152,
            "EndOffset": 161
        },
        {
            "Score": 0.9999449253082275,
            "Type": "BANK_ACCOUNT_NUMBER",
            "BeginOffset": 271,
            "EndOffset": 281
        },
        {
            "Score": 0.9999847412109375,
```

```
            "Type": "BANK_ROUTING",
            "BeginOffset": 306,
            "EndOffset": 315
        },
        {
            "Score": 0.999925434589386,
            "Type": "ADDRESS",
            "BeginOffset": 354,
            "EndOffset": 365
        },
        {
            "Score": 0.9989161491394043,
            "Type": "NAME",
            "BeginOffset": 394,
            "EndOffset": 399
        },
        {
            "Score": 0.9994171857833862,
            "Type": "EMAIL",
            "BeginOffset": 403,
            "EndOffset": 418
        }
    ]
}
```

サポートされる PII エンティティタイプの一覧の詳細については、「Amazon Comprehend 開発者ガイド」の「個人を特定できる情報 (PII)」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DetectPiiEntities」を参照してください。

### `detect-sentiment`

次のコード例は、`detect-sentiment` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

入力テキストの感情を検出するには

次の `detect-sentiment` の例では、入力テキストを分析し、一般的な感情 (`POSITIVE`、`NEUTRAL`、`MIXED`、または `NEGATIVE`) の推論を返します。

```
aws comprehend detect-sentiment \
```

```
    --language-code en \
    --text "It is a beautiful day in Seattle"
```

出力:

```
{
    "Sentiment": "POSITIVE",
    "SentimentScore": {
        "Positive": 0.9976957440376282,
        "Negative": 9.653854067437351e-05,
        "Neutral": 0.002169104292988777,
        "Mixed": 3.857641786453314e-05
    }
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「感情」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DetectSentiment」を参照してください。

### detect-syntax

次のコード例は、detect-syntax を使用する方法を示しています。

AWS CLI

入力テキスト内の品詞を検出するには

次の detect-syntax の例では、入力テキストの構文を分析し、さまざまな品詞を返します。予測ごとに、事前トレーニング済みモデルの信頼スコアも出力されます。

```
aws comprehend detect-syntax \
    --language-code en \
    --text "It is a beautiful day in Seattle."
```

出力:

```
{
    "SyntaxTokens": [
        {
            "TokenId": 1,
```

```
            "Text": "It",
            "BeginOffset": 0,
            "EndOffset": 2,
            "PartOfSpeech": {
                "Tag": "PRON",
                "Score": 0.9999740719795227
            }
        },
        {
            "TokenId": 2,
            "Text": "is",
            "BeginOffset": 3,
            "EndOffset": 5,
            "PartOfSpeech": {
                "Tag": "VERB",
                "Score": 0.999901294708252
            }
        },
        {
            "TokenId": 3,
            "Text": "a",
            "BeginOffset": 6,
            "EndOffset": 7,
            "PartOfSpeech": {
                "Tag": "DET",
                "Score": 0.9999938607215881
            }
        },
        {
            "TokenId": 4,
            "Text": "beautiful",
            "BeginOffset": 8,
            "EndOffset": 17,
            "PartOfSpeech": {
                "Tag": "ADJ",
                "Score": 0.9987351894378662
            }
        },
        {
            "TokenId": 5,
            "Text": "day",
            "BeginOffset": 18,
            "EndOffset": 21,
            "PartOfSpeech": {
```

```
                "Tag": "NOUN",
                "Score": 0.9999796748161316
            }
        },
        {
            "TokenId": 6,
            "Text": "in",
            "BeginOffset": 22,
            "EndOffset": 24,
            "PartOfSpeech": {
                "Tag": "ADP",
                "Score": 0.9998047947883606
            }
        },
        {
            "TokenId": 7,
            "Text": "Seattle",
            "BeginOffset": 25,
            "EndOffset": 32,
            "PartOfSpeech": {
                "Tag": "PROPN",
                "Score": 0.9940530061721802
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「構文分析」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DetectSyntax」を参照してください。

### `detect-targeted-sentiment`

次のコード例は、`detect-targeted-sentiment` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

入力テキスト内の名前付きエンティティのターゲット感情を検出するには

次の detect-targeted-sentiment の例では、入力テキストを分析し、名前付きエンティティと、各エンティティに関連付けられたターゲット感情を返します。予測ごとに、事前トレーニング済みモデルの信頼スコアも出力されます。

```
aws comprehend detect-targeted-sentiment \
    --language-code en \
    --text "I do not enjoy January because it is too cold but August is the perfect
 temperature"
```

出力:

```
{
    "Entities": [
        {
            "DescriptiveMentionIndex": [
                0
            ],
            "Mentions": [
                {
                    "Score": 0.9999979734420776,
                    "GroupScore": 1.0,
                    "Text": "I",
                    "Type": "PERSON",
                    "MentionSentiment": {
                        "Sentiment": "NEUTRAL",
                        "SentimentScore": {
                            "Positive": 0.0,
                            "Negative": 0.0,
                            "Neutral": 1.0,
                            "Mixed": 0.0
                        }
                    },
                    "BeginOffset": 0,
                    "EndOffset": 1
                }
            ]
        },
        {
            "DescriptiveMentionIndex": [
                0
            ],
            "Mentions": [
                {
```

```
                    "Score": 0.9638869762420654,
                    "GroupScore": 1.0,
                    "Text": "January",
                    "Type": "DATE",
                    "MentionSentiment": {
                        "Sentiment": "NEGATIVE",
                        "SentimentScore": {
                            "Positive": 0.0031610000878572464,
                            "Negative": 0.9967250227928162,
                            "Neutral": 0.00011100000119768083,
                            "Mixed": 1.9999999949504854e-06
                        }
                    },
                    "BeginOffset": 15,
                    "EndOffset": 22
                }
            ]
        },
        {
            "DescriptiveMentionIndex": [
                0
            ],
            "Mentions": [
                {
                {
                    "Score": 0.9664419889450073,
                    "GroupScore": 1.0,
                    "Text": "August",
                    "Type": "DATE",
                    "MentionSentiment": {
                        "Sentiment": "POSITIVE",
                        "SentimentScore": {
                            "Positive": 0.9999549984931946,
                            "Negative": 3.999999989900971e-06,
                            "Neutral": 4.099999932805076e-05,
                            "Mixed": 0.0
                        }
                    },
                    "BeginOffset": 50,
                    "EndOffset": 56
                }
            ]
        },
        {
```

```
            "DescriptiveMentionIndex": [
                0
            ],
            "Mentions": [
                {
                    "Score": 0.9803199768066406,
                    "GroupScore": 1.0,
                    "Text": "temperature",
                    "Type": "ATTRIBUTE",
                    "MentionSentiment": {
                        "Sentiment": "POSITIVE",
                        "SentimentScore": {
                            "Positive": 1.0,
                            "Negative": 0.0,
                            "Neutral": 0.0,
                            "Mixed": 0.0
                        }
                    },
                    "BeginOffset": 77,
                    "EndOffset": 88
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Targeted Sentiment」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DetectTargetedSentiment」を参照してください。

### `import-model`

次のコード例は、`import-model` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モデルをインポートするには

次の `import-model` の例では、別の AWS アカウントからモデルをインポートしています。アカウント 444455556666 のドキュメント分類子モデルには、アカウント 111122223333 がモデルをインポートできるようにするリソースベースのポリシーがあります。

```
aws comprehend import-model \
    --source-model-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:444455556666:document-classifier/example-classifier
```

出力:

```
{
    "ModelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/example-classifier"
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Copying custom models between AWS accounts」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ImportModel」を参照してください。

### list-datasets

次のコード例は、list-datasets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのフライホイールデータセットを一覧表示するには

次の list-datasets の例では、フライホイールに関連付けられているすべてのデータセットを一覧表示しています。

```
aws comprehend list-datasets \
    --flywheel-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/flywheel-entity
```

出力:

```
{
    "DatasetPropertiesList": [
        {
            "DatasetArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/flywheel-entity/dataset/example-dataset-1",
            "DatasetName": "example-dataset-1",
            "DatasetType": "TRAIN",
```

```
            "DatasetS3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/flywheel-entity/
schemaVersion=1/20230616T200543Z/datasets/example-dataset-1/20230616T203710Z/",
            "Status": "CREATING",
            "CreationTime": "2023-06-16T20:37:10.400000+00:00"
        },
        {
            "DatasetArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/
flywheel-entity/dataset/example-dataset-2",
            "DatasetName": "example-dataset-2",
            "DatasetType": "TRAIN",
            "DatasetS3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/flywheel-entity/
schemaVersion=1/20230616T200543Z/datasets/example-dataset-2/20230616T200607Z/",
            "Description": "TRAIN Dataset created by Flywheel creation.",
            "Status": "COMPLETED",
            "NumberOfDocuments": 5572,
            "CreationTime": "2023-06-16T20:06:07.722000+00:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Flywheel Overview」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDatasets」を参照してください。

### list-document-classification-jobs

次のコード例は、list-document-classification-jobs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのドキュメント分類ジョブを一覧表示するには

次の list-document-classification-jobs の例では、すべてのドキュメント分類ジョブを一覧表示しています。

```
aws comprehend list-document-classification-jobs
```

出力:

```
{
    "DocumentClassificationJobPropertiesList": [
```

```
        {
            "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:1234567890101:document-
classification-job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
            "JobName": "exampleclassificationjob",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2023-06-14T17:09:51.788000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-14T17:15:58.582000+00:00",
            "DocumentClassifierArn": "arn:aws:comprehend:us-
west-2:1234567890101:document-classifier/mymodel/version/12",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/jobdata/",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
thefolder/1234567890101-CLN-e758dd56b824aa717ceab551f11749fb/output/output.tar.gz"
            },
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::1234567890101:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
        },
        {
            "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a1EXAMPLE2",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:1234567890101:document-
classification-job/123456abcdeb0e11022f22a1EXAMPLE2",
            "JobName": "exampleclassificationjob2",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2023-06-14T17:22:39.829000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-14T17:28:46.107000+00:00",
            "DocumentClassifierArn": "arn:aws:comprehend:us-
west-2:1234567890101:document-classifier/mymodel/version/12",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/jobdata/",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
thefolder/1234567890101-CLN-123456abcdeb0e11022f22a1EXAMPLE2/output/output.tar.gz"
            },
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::1234567890101:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend 開発者ガイド」の「カスタム分類」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDocumentClassificationJobs」を参照してください。

### `list-document-classifier-summaries`

次のコード例は、`list-document-classifier-summaries` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

作成されたすべてのドキュメント分類子の概要を一覧表示するには

次の `list-document-classifier-summaries` の例では、作成されたすべてのドキュメント分類子の概要を一覧表示しています。

```
aws comprehend list-document-classifier-summaries
```

出力:

```
{
    "DocumentClassifierSummariesList": [
        {
            "DocumentClassifierName": "example-classifier-1",
            "NumberOfVersions": 1,
            "LatestVersionCreatedAt": "2023-06-13T22:07:59.825000+00:00",
            "LatestVersionName": "1",
            "LatestVersionStatus": "TRAINED"
        },
        {
            "DocumentClassifierName": "example-classifier-2",
            "NumberOfVersions": 2,
            "LatestVersionCreatedAt": "2023-06-13T21:54:59.589000+00:00",
            "LatestVersionName": "2",
            "LatestVersionStatus": "TRAINED"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「カスタムモデルの作成と管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDocumentClassifierSummaries」を参照してください。

### list-document-classifiers

次のコード例は、list-document-classifiers を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのドキュメント分類子を一覧表示するには

次の list-document-classifiers の例は、トレーニング済みおよびトレーニング中のすべてのドキュメント分類子モデルを一覧表示します。

```
aws comprehend list-document-classifiers
```

出力:

```
{
    "DocumentClassifierPropertiesList": [
        {
            "DocumentClassifierArn": "arn:aws:comprehend:us-
west-2:111122223333:document-classifier/exampleclassifier1",
            "LanguageCode": "en",
            "Status": "TRAINED",
            "SubmitTime": "2023-06-13T19:04:15.735000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-13T19:42:31.752000+00:00",
            "TrainingStartTime": "2023-06-13T19:08:20.114000+00:00",
            "TrainingEndTime": "2023-06-13T19:41:35.080000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "DataFormat": "COMPREHEND_CSV",
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/trainingdata"
            },
            "OutputDataConfig": {},
            "ClassifierMetadata": {
                "NumberOfLabels": 3,
                "NumberOfTrainedDocuments": 5016,
                "NumberOfTestDocuments": 557,
                "EvaluationMetrics": {
```

```
                    "Accuracy": 0.9856,
                    "Precision": 0.9919,
                    "Recall": 0.9459,
                    "F1Score": 0.9673,
                    "MicroPrecision": 0.9856,
                    "MicroRecall": 0.9856,
                    "MicroF1Score": 0.9856,
                    "HammingLoss": 0.0144
                }
            },
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-testorle",
            "Mode": "MULTI_CLASS"
        },
        {
            "DocumentClassifierArn": "arn:aws:comprehend:us-
west-2:111122223333:document-classifier/exampleclassifier2",
            "LanguageCode": "en",
            "Status": "TRAINING",
            "SubmitTime": "2023-06-13T21:20:28.690000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "DataFormat": "COMPREHEND_CSV",
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/trainingdata"
            },
            "OutputDataConfig": {},
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-testorle",
            "Mode": "MULTI_CLASS"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「カスタムモデルの作成と管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDocumentClassifiers」を参照してください。

### `list-dominant-language-detection-jobs`

次のコード例は、`list-dominant-language-detection-jobs` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべての主要言語検出ジョブを一覧表示するには

次の list-dominant-language-detection-jobs の例では、進行中および完了したすべての非同期主要言語検出ジョブを一覧表示しています。

```
aws comprehend list-dominant-language-detection-jobs
```

出力:

```
{
    "DominantLanguageDetectionJobPropertiesList": [
        {
            "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:dominant-language-
detection-job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
            "JobName": "languageanalysis1",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2023-06-09T18:10:38.037000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-09T18:18:45.498000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
testfolder/111122223333-LANGUAGE-123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE/output/
output.tar.gz"
            },
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
        },
        {
            "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:dominant-language-
detection-job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
            "JobName": "languageanalysis2",
            "JobStatus": "STOPPED",
            "SubmitTime": "2023-06-09T18:16:33.690000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-09T18:24:40.608000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket",
```

```
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
testfolder/111122223333-LANGUAGE-123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE/output/
output.tar.gz"
            },
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のインサイトのための非同期分析」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDominantLanguageDetectionJobs」を参照してください。

### `list-endpoints`

次のコード例は、`list-endpoints` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのエンドポイントを一覧表示するには

次の `list-endpoints` の例では、すべてのアクティブなモデル固有のエンドポイントを一覧表示しています。

```
aws comprehend list-endpoints
```

出力:

```
{
    "EndpointPropertiesList": [
        {
            "EndpointArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classifier-endpoint/ExampleClassifierEndpoint",
            "Status": "IN_SERVICE",
            "ModelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classifier/exampleclassifier1",
```

```
            "DesiredModelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classifier/exampleclassifier1",
            "DesiredInferenceUnits": 1,
            "CurrentInferenceUnits": 1,
            "CreationTime": "2023-06-13T20:32:54.526000+00:00",
            "LastModifiedTime": "2023-06-13T20:32:54.526000+00:00"
        },
        {
            "EndpointArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classifier-endpoint/ExampleClassifierEndpoint2",
            "Status": "IN_SERVICE",
            "ModelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classifier/exampleclassifier2",
            "DesiredModelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classifier/exampleclassifier2",
            "DesiredInferenceUnits": 1,
            "CurrentInferenceUnits": 1,
            "CreationTime": "2023-06-13T20:32:54.526000+00:00",
            "LastModifiedTime": "2023-06-13T20:32:54.526000+00:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のエンドポイントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListEndpoints」を参照してください。

### list-entities-detection-jobs

次のコード例は、list-entities-detection-jobs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのエンティティ検出ジョブを一覧表示するには

次の list-entities-detection-jobs の例では、すべての非同期エンティティ検出ジョブを一覧表示しています。

```
aws comprehend list-entities-detection-jobs
```

出力:

```
{
    "EntitiesDetectionJobPropertiesList": [
        {
            "JobId": "468af39c28ab45b83eb0c4ab9EXAMPLE",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:entities-detection-
job/468af39c28ab45b83eb0c4ab9EXAMPLE",
            "JobName": "example-entities-detection",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2023-06-08T20:57:46.476000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-08T21:05:53.718000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/AsyncBatchJobs/",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
thefolder/111122223333-NER-468af39c28ab45b83eb0c4ab9EXAMPLE/output/output.tar.gz"
            },
            "LanguageCode": "en",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
        },
        {
            "JobId": "809691caeaab0e71406f80a28EXAMPLE",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:entities-detection-
job/809691caeaab0e71406f80a28EXAMPLE",
            "JobName": "example-entities-detection-2",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2023-06-08T21:30:15.323000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-08T21:40:23.509000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/AsyncBatchJobs/",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
thefolder/111122223333-NER-809691caeaab0e71406f80a28EXAMPLE/output/output.tar.gz"
            },
            "LanguageCode": "en",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
        },
        {
```

```
            "JobId": "e00597c36b448b91d70dea165EXAMPLE",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:entities-detection-
job/e00597c36b448b91d70dea165EXAMPLE",
            "JobName": "example-entities-detection-3",
            "JobStatus": "STOPPED",
            "SubmitTime": "2023-06-08T22:19:28.528000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-08T22:27:33.991000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/AsyncBatchJobs/",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
thefolder/111122223333-NER-e00597c36b448b91d70dea165EXAMPLE/output/output.tar.gz"
            },
            "LanguageCode": "en",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「エンティティ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListEntitiesDetectionJobs」を参照してください。

### list-entity-recognizer-summaries

次のコード例は、list-entity-recognizer-summaries を使用する方法を示しています。

AWS CLI

作成されたすべてのエンティティレコグナイザーの概要を一覧表示するには

次の list-entity-recognizer-summaries の例では、すべてのエンティティレコグナイザーの概要を一覧表示しています。

```
aws comprehend list-entity-recognizer-summaries
```

出力:

```
{
    "EntityRecognizerSummariesList": [
        {
            "RecognizerName": "entity-recognizer-3",
            "NumberOfVersions": 2,
            "LatestVersionCreatedAt": "2023-06-15T23:15:07.621000+00:00",
            "LatestVersionName": "2",
            "LatestVersionStatus": "STOP_REQUESTED"
        },
        {
            "RecognizerName": "entity-recognizer-2",
            "NumberOfVersions": 1,
            "LatestVersionCreatedAt": "2023-06-14T22:55:27.805000+00:00",
            "LatestVersionName": "2"
            "LatestVersionStatus": "TRAINED"
        },
        {
            "RecognizerName": "entity-recognizer-1",
            "NumberOfVersions": 1,
            "LatestVersionCreatedAt": "2023-06-14T20:44:59.631000+00:00",
            "LatestVersionName": "1",
            "LatestVersionStatus": "TRAINED"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Custom entity recognition」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListEntityRecognizerSummaries」を参照してください。

### `list-entity-recognizers`

次のコード例は、`list-entity-recognizers` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのカスタムエンティティレコグナイザーを一覧表示するには

次の `list-entity-recognizers` の例では、作成されたすべてのカスタムエンティティレコグナイザーを一覧表示しています。

```
aws comprehend list-entity-recognizers
```

出力:

```
{
    "EntityRecognizerPropertiesList": [
        {
            "EntityRecognizerArn": "arn:aws:comprehend:us-
west-2:111122223333:entity-recognizer/EntityRecognizer/version/1",
            "LanguageCode": "en",
            "Status": "TRAINED",
            "SubmitTime": "2023-06-14T20:44:59.631000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-14T20:59:19.532000+00:00",
            "TrainingStartTime": "2023-06-14T20:48:52.811000+00:00",
            "TrainingEndTime": "2023-06-14T20:58:11.473000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "DataFormat": "COMPREHEND_CSV",
                "EntityTypes": [
                    {
                        "Type": "BUSINESS"
                    }
                ],
                "Documents": {
                    "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/trainingdata/dataset/",
                    "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
                },
                "EntityList": {
                    "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/trainingdata/entity.csv"
                }
            },
            "RecognizerMetadata": {
                "NumberOfTrainedDocuments": 1814,
                "NumberOfTestDocuments": 486,
                "EvaluationMetrics": {
                    "Precision": 100.0,
                    "Recall": 100.0,
                    "F1Score": 100.0
                },
                "EntityTypes": [
                    {
                        "Type": "BUSINESS",
                        "EvaluationMetrics": {
                            "Precision": 100.0,
```

```
                        "Recall": 100.0,
                        "F1Score": 100.0
                    },
                    "NumberOfTrainMentions": 1520
                }
            ]
        },
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-servicerole",
        "VersionName": "1"
    },
    {
        "EntityRecognizerArn": "arn:aws:comprehend:us-
west-2:111122223333:entity-recognizer/entityrecognizer3",
        "LanguageCode": "en",
        "Status": "TRAINED",
        "SubmitTime": "2023-06-14T22:57:51.056000+00:00",
        "EndTime": "2023-06-14T23:14:13.894000+00:00",
        "TrainingStartTime": "2023-06-14T23:01:33.984000+00:00",
        "TrainingEndTime": "2023-06-14T23:13:02.984000+00:00",
        "InputDataConfig": {
            "DataFormat": "COMPREHEND_CSV",
            "EntityTypes": [
                {
                    "Type": "DEVICE"
                }
            ],
            "Documents": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/trainingdata/raw_txt.csv",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "EntityList": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/trainingdata/entity_list.csv"
            }
        },
        "RecognizerMetadata": {
            "NumberOfTrainedDocuments": 4616,
            "NumberOfTestDocuments": 3489,
            "EvaluationMetrics": {
                "Precision": 98.54227405247813,
                "Recall": 100.0,
                "F1Score": 99.26578560939794
            },
            "EntityTypes": [
```

```
                    {
                        "Type": "DEVICE",
                        "EvaluationMetrics": {
                            "Precision": 98.54227405247813,
                            "Recall": 100.0,
                            "F1Score": 99.26578560939794
                        },
                        "NumberOfTrainMentions": 2764
                    }
                ]
            },
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-servicerole"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Custom entity recognition」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListEntityRecognizers」を参照してください。

### `list-events-detection-jobs`

次のコード例は、`list-events-detection-jobs` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのイベント検出ジョブを一覧表示するには

次の `list-events-detection-jobs` の例では、すべての非同期イベント検出ジョブを一覧表示しています。

```
aws comprehend list-events-detection-jobs
```

出力:

```
{
    "EventsDetectionJobPropertiesList": [
        {
            "JobId": "aa9593f9203e84f3ef032ce18EXAMPLE",
```

```
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:1111222233333:events-detection-
job/aa9593f9203e84f3ef032ce18EXAMPLE",
            "JobName": "events_job_1",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2023-06-12T19:14:57.751000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-12T19:21:04.962000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-source-bucket/EventsData/",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
testfolder/1111222233333-EVENTS-aa9593f9203e84f3ef032ce18EXAMPLE/output/"
            },
            "LanguageCode": "en",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::1111222233333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role",
            "TargetEventTypes": [
                "BANKRUPTCY",
                "EMPLOYMENT",
                "CORPORATE_ACQUISITION",
                "CORPORATE_MERGER",
                "INVESTMENT_GENERAL"
            ]
        },
        {
            "JobId": "4a990a2f7e82adfca6e171135EXAMPLE",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:1111222233333:events-detection-
job/4a990a2f7e82adfca6e171135EXAMPLE",
            "JobName": "events_job_2",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2023-06-12T19:55:43.702000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-12T20:03:49.893000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-source-bucket/EventsData/",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
testfolder/1111222233333-EVENTS-4a990a2f7e82adfca6e171135EXAMPLE/output/"
            },
            "LanguageCode": "en",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::1111222233333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role",
```

```
            "TargetEventTypes": [
                "BANKRUPTCY",
                "EMPLOYMENT",
                "CORPORATE_ACQUISITION",
                "CORPORATE_MERGER",
                "INVESTMENT_GENERAL"
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のインサイトのための非同期分析」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListEventsDetectionJobs」を参照してください。

### `list-flywheel-iteration-history`

次のコード例は、`list-flywheel-iteration-history` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのフライホイールイテレーション履歴を一覧表示するには

次の `list-flywheel-iteration-history` の例では、すべてのフライホイールイテレーションを一覧表示しています。

```
aws comprehend list-flywheel-iteration-history
    --flywheel-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/example-
flywheel
```

出力:

```
{
    "FlywheelIterationPropertiesList": [
        {
            "FlywheelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/
example-flywheel",
            "FlywheelIterationId": "20230619TEXAMPLE",
            "CreationTime": "2023-06-19T04:00:32.594000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-19T04:00:49.248000+00:00",
```

```
            "Status": "COMPLETED",
            "Message": "FULL_ITERATION: Flywheel iteration performed all functions
 successfully.",
            "EvaluatedModelArn": "arn:aws:comprehend:us-
west-2:111122223333:document-classifier/example-classifier/version/1",
            "EvaluatedModelMetrics": {
                "AverageF1Score": 0.7742663922375772,
                "AverageF1Score": 0.9876464664646313,
                "AveragePrecision": 0.9800000253081214,
                "AverageRecall": 0.9445600253081214,
                "AverageAccuracy": 0.9997281665190434
            },
            "EvaluationManifestS3Prefix": "s3://amzn-s3-demo-bucket/example-
flywheel/schemaVersion=1/20230619TEXAMPLE/evaluation/20230619TEXAMPLE/"
        },
        {
            "FlywheelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/
example-flywheel-2",
            "FlywheelIterationId": "20230616TEXAMPLE",
            "CreationTime": "2023-06-16T21:10:26.385000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-16T23:33:16.827000+00:00",
            "Status": "COMPLETED",
            "Message": "FULL_ITERATION: Flywheel iteration performed all functions
 successfully.",
            "EvaluatedModelArn": "arn:aws:comprehend:us-
west-2:111122223333:document-classifier/spamvshamclassify/version/1",
            "EvaluatedModelMetrics": {
                "AverageF1Score": 0.7742663922375772,
                "AverageF1Score": 0.9767700253081214,
                "AveragePrecision": 0.9767700253081214,
                "AverageRecall": 0.9767700253081214,
                "AverageAccuracy": 0.9858281665190434
            },
            "EvaluationManifestS3Prefix": "s3://amzn-s3-demo-bucket/example-
flywheel-2/schemaVersion=1/20230616TEXAMPLE/evaluation/20230616TEXAMPLE/"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Flywheel Overview」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListFlywheelIterationHistory」を参照してください。

### list-flywheels

次のコード例は、list-flywheels を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのフライホイールを一覧表示するには

次の list-flywheels の例では、作成されたすべてのフライホイールを一覧表示しています。

```
aws comprehend list-flywheels
```

出力:

```
{
    "FlywheelSummaryList": [
        {
            "FlywheelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/
example-flywheel-1",
            "ActiveModelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classifier/exampleclassifier/version/1",
            "DataLakeS3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/example-flywheel-1/
schemaVersion=1/20230616T200543Z/",
            "Status": "ACTIVE",
            "ModelType": "DOCUMENT_CLASSIFIER",
            "CreationTime": "2023-06-16T20:05:43.242000+00:00",
            "LastModifiedTime": "2023-06-19T04:00:43.027000+00:00",
            "LatestFlywheelIteration": "20230619T040032Z"
        },
        {
            "FlywheelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/
example-flywheel-2",
            "ActiveModelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classifier/exampleclassifier2/version/1",
            "DataLakeS3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/example-flywheel-2/
schemaVersion=1/20220616T200543Z/",
            "Status": "ACTIVE",
            "ModelType": "DOCUMENT_CLASSIFIER",
            "CreationTime": "2022-06-16T20:05:43.242000+00:00",
            "LastModifiedTime": "2022-06-19T04:00:43.027000+00:00",
            "LatestFlywheelIteration": "20220619T040032Z"
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Flywheel Overview」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListFlywheels」を参照してください。

### list-key-phrases-detection-jobs

次のコード例は、list-key-phrases-detection-jobs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのキーフレーズ検出ジョブを一覧表示するには

次の list-key-phrases-detection-jobs の例では、進行中および完了したすべての非同期キーフレーズ検出ジョブを一覧表示しています。

```
aws comprehend list-key-phrases-detection-jobs
```

出力:

```
{
    "KeyPhrasesDetectionJobPropertiesList": [
        {
            "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:key-phrases-
detection-job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
            "JobName": "keyphrasesanalysis1",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2023-06-08T22:31:43.767000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-08T22:39:52.565000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-source-bucket/AsyncBatchJobs/",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
testfolder/111122223333-KP-123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE/output/output.tar.gz"
            },
            "LanguageCode": "en",
```

```
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
        },
        {
            "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a33EXAMPLE",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:key-phrases-
detection-job/123456abcdeb0e11022f22a33EXAMPLE",
            "JobName": "keyphrasesanalysis2",
            "JobStatus": "STOPPED",
            "SubmitTime": "2023-06-08T22:57:52.154000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-08T23:05:48.385000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/AsyncBatchJobs/",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
testfolder/111122223333-KP-123456abcdeb0e11022f22a33EXAMPLE/output/output.tar.gz"
            },
            "LanguageCode": "en",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
        },
        {
            "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a44EXAMPLE",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:key-phrases-
detection-job/123456abcdeb0e11022f22a44EXAMPLE",
            "JobName": "keyphrasesanalysis3",
            "JobStatus": "FAILED",
            "Message": "NO_READ_ACCESS_TO_INPUT: The provided data access role does
 not have proper access to the input data.",
            "SubmitTime": "2023-06-09T16:47:04.029000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-09T16:47:18.413000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
testfolder/111122223333-KP-123456abcdeb0e11022f22a44EXAMPLE/output/output.tar.gz"
            },
            "LanguageCode": "en",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
```

```
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のインサイトのための非同期分析」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListKeyPhrasesDetectionJobs」を参照してください。

### list-pii-entities-detection-jobs

次のコード例は、list-pii-entities-detection-jobs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべての PII エンティティ検出ジョブを一覧表示するには

次の list-pii-entities-detection-jobs の例では、進行中および完了したすべての非同期 PII 検出ジョブを一覧表示しています。

```
aws comprehend list-pii-entities-detection-jobs
```

出力:

```
{
    "PiiEntitiesDetectionJobPropertiesList": [
        {
            "JobId": "6f9db0c42d0c810e814670ee4EXAMPLE",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:pii-entities-
detection-job/6f9db0c42d0c810e814670ee4EXAMPLE",
            "JobName": "example-pii-detection-job",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2023-06-09T21:02:46.241000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-09T21:12:52.602000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/AsyncBatchJobs/",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-source-bucket/111122223333-
PII-6f9db0c42d0c810e814670ee4EXAMPLE/output/"
```

```
            },
            "LanguageCode": "en",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role",
            "Mode": "ONLY_OFFSETS"
        },
        {
            "JobId": "d927562638cfa739331a99b3cEXAMPLE",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:pii-entities-
detection-job/d927562638cfa739331a99b3cEXAMPLE",
            "JobName": "example-pii-detection-job-2",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2023-06-09T21:20:58.211000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-09T21:31:06.027000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/AsyncBatchJobs/",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
thefolder/111122223333-PII-d927562638cfa739331a99b3cEXAMPLE/output/"
            },
            "LanguageCode": "en",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role",
            "Mode": "ONLY_OFFSETS"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のインサイトのための非同期分析」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPiiEntitiesDetectionJobs」を参照してください。

### `list-sentiment-detection-jobs`

次のコード例は、`list-sentiment-detection-jobs` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべての感情検出ジョブを一覧表示するには

次の list-sentiment-detection-jobs の例では、進行中および完了したすべての非同期感情検出ジョブを一覧表示しています。

```
aws comprehend list-sentiment-detection-jobs
```

出力:

```
{
    "SentimentDetectionJobPropertiesList": [
        {
            "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:sentiment-
detection-job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
            "JobName": "example-sentiment-detection-job",
            "JobStatus": "IN_PROGRESS",
            "SubmitTime": "2023-06-09T22:42:20.545000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-09T22:52:27.416000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MovieData",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
testfolder/111122223333-TS-123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE/output/output.tar.gz"
            },
            "LanguageCode": "en",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
        },
        {
            "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a1EXAMPLE2",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:sentiment-
detection-job/123456abcdeb0e11022f22a1EXAMPLE2",
            "JobName": "example-sentiment-detection-job-2",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2023-06-09T23:16:15.956000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-09T23:26:00.168000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MovieData2",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
```

```
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
testfolder/111122223333-TS-123456abcdeb0e11022f22a1EXAMPLE2/output/output.tar.gz"
            },
            "LanguageCode": "en",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のインサイトのための非同期分析」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListSentimentDetectionJobs」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースのタグを一覧表示するには

次の list-tags-for-resource の例では、Amazon Comprehend リソースのタグを一覧表示しています。

```
aws comprehend list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/
example-classifier/version/1
```

出力:

```
{
    "ResourceArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/
example-classifier/version/1",
    "Tags": [
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "Finance"
        },
        {
            "Key": "location",
```

```
            "Value": "Seattle"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Tagging your resources」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### list-targeted-sentiment-detection-jobs

次のコード例は、list-targeted-sentiment-detection-jobs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのターゲット感情検出ジョブを一覧表示するには

次の list-targeted-sentiment-detection-jobs の例では、進行中および完了したすべての非同期ターゲット感情検出ジョブを一覧表示しています。

```
aws comprehend list-targeted-sentiment-detection-jobs
```

出力:

```
{
    "TargetedSentimentDetectionJobPropertiesList": [
        {
            "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:targeted-sentiment-
detection-job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
            "JobName": "example-targeted-sentiment-detection-job",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2023-06-09T22:42:20.545000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-09T22:52:27.416000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MovieData",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
```

```
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
testfolder/111122223333-TS-123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE/output/output.tar.gz"
            },
            "LanguageCode": "en",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-IOrole"
        },
        {
            "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a1EXAMPLE2",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:targeted-sentiment-
detection-job/123456abcdeb0e11022f22a1EXAMPLE2",
            "JobName": "example-targeted-sentiment-detection-job-2",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2023-06-09T23:16:15.956000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-09T23:26:00.168000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MovieData2",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
testfolder/111122223333-TS-123456abcdeb0e11022f22a1EXAMPLE2/output/output.tar.gz"
            },
            "LanguageCode": "en",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のインサイトのための非同期分析」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTargetedSentimentDetectionJobs」を参照してください。

### `list-topics-detection-jobs`

次のコード例は、`list-topics-detection-jobs` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トピック検出ジョブをすべて一覧表示するには

次の list-topics-detection-jobs の例では、進行中および完了した非同期トピック検出ジョブをすべて一覧表示します。

```
aws comprehend list-topics-detection-jobs
```

出力:

```
{
    "TopicsDetectionJobPropertiesList": [
        {
            "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:topics-detection-
job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
            "JobName" "topic-analysis-1"
            "JobStatus": "IN_PROGRESS",
            "SubmitTime": "2023-06-09T18:40:35.384000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-09T18:46:41.936000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
thefolder/111122223333-TOPICS-123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE/output/output.tar.gz"
            },
            "NumberOfTopics": 10,
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
        },
        {
            "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a1EXAMPLE2",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:topics-detection-
job/123456abcdeb0e11022f22a1EXAMPLE2",
            "JobName": "topic-analysis-2",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2023-06-09T18:44:43.414000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-09T18:50:50.872000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
```

```
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
thefolder/111122223333-TOPICS-123456abcdeb0e11022f22a1EXAMPLE2/output/output.tar.gz"
            },
            "NumberOfTopics": 10,
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
        },
        {
            "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a1EXAMPLE3",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:topics-detection-
job/123456abcdeb0e11022f22a1EXAMPLE3",
            "JobName": "topic-analysis-2",
            "JobStatus": "IN_PROGRESS",
            "SubmitTime": "2023-06-09T18:50:56.737000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
thefolder/111122223333-TOPICS-123456abcdeb0e11022f22a1EXAMPLE3/output/output.tar.gz"
            },
            "NumberOfTopics": 10,
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のインサイトのための非同期分析」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTopicsDetectionJobs」を参照してください。

### put-resource-policy

次のコード例は、put-resource-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースベースのポリシーをアタッチするには

次の put-resource-policy の例では、リソースベースのポリシーをモデルにアタッチして、別の AWS アカウントでインポートできるようにしています。ポリシーがアカウント 111122223333 のモデルにアタッチされ、アカウント 444455556666 がモデルをインポートできます。

```
aws comprehend put-resource-policy \
    --resource-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/example-classifier/version/1 \
    --resource-policy '{"Version":"2012-10-17",       "Statement": [{"Effect":"Allow","Action":"comprehend:ImportModel","Resource":"*","Principal": {"AWS":["arn:aws:iam::444455556666:root"]}}]}'
```

出力:

```
{
    "PolicyRevisionId": "aaa111d069d07afaa2aa3106aEXAMPLE"
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Copying custom models between AWS accounts」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutResourcePolicy」を参照してください。

### start-document-classification-job

次のコード例は、start-document-classification-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドキュメント分類ジョブを開始するには

次の start-document-classification-job の例では、--input-data-config タグで指定されたアドレスにあるすべてのファイルに対して、カスタムモデルを使用してドキュメント分類ジョブを開始します。この例では、入力 S3 バケットには、SampleSMStext1.txt、SampleSMStext2.txt、SampleSMStext3.txt が含まれています。このモデルは以前、迷惑メールと迷惑メールでない正規のメール、または SMS メッセージにドキュメントを分類するトレーニングを受けていました。ジョブが完了すると、output.tar.gz は --output-data-config タグで指定された場所に配置されます。output.tar.gz には各ドキュメントの分類を一覧表示する predictions.jsonl が含ま

れています。Json の出力は、1 ファイルに 1 行で出力されますが、ここでは読みやすい形式で表示されています。

```
aws comprehend start-document-classification-job \
    --job-name exampleclassificationjob \
    --input-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-bucket-INPUT/jobdata/" \
    --output-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/testfolder/" \
    --data-access-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role \
    --document-classifier-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classifier/mymodel/version/12
```

SampleSMStext1.txt の内容:

```
"CONGRATULATIONS! TXT 2155550100 to win $5000"
```

SampleSMStext2.txt の内容:

```
"Hi, when do you want me to pick you up from practice?"
```

SampleSMStext3.txt の内容:

```
"Plz send bank account # to 2155550100 to claim prize!!"
```

出力:

```
{
    "JobId": "e758dd56b824aa717ceab551fEXAMPLE",
    "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classification-
job/e758dd56b824aa717ceab551fEXAMPLE",
    "JobStatus": "SUBMITTED"
}
```

predictions.jsonl の内容:

```
{"File": "SampleSMSText1.txt", "Line": "0", "Classes": [{"Name": "spam", "Score":
 0.9999}, {"Name": "ham", "Score": 0.0001}]}
{"File": "SampleSMStext2.txt", "Line": "0", "Classes": [{"Name": "ham", "Score":
 0.9994}, {"Name": "spam", "Score": 0.0006}]}
```

```
{"File": "SampleSMSText3.txt", "Line": "0", "Classes": [{"Name": "spam", "Score":
 0.9999}, {"Name": "ham", "Score": 0.0001}]}
```

詳細については、「Amazon Comprehend 開発者ガイド」の「カスタム分類」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartDocumentClassificationJob」を参照してください。

### start-dominant-language-detection-job

次のコード例は、start-dominant-language-detection-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

非同期言語検出ジョブを開始するには

次の start-dominant-language-detection-job の例では、--input-data-config タグで指定されたアドレスにあるすべてのファイルに対して非同期言語検出ジョブを開始します。この例の S3 バケットには Sampletext1.txt が含まれています。ジョブが完了すると、output フォルダが --output-data-config タグで指定された場所に配置されます。フォルダには output.txt が含まれており、これには各テキストファイルの主要言語と、予測ごとの事前トレーニング済みモデルの信頼スコアが含まれています。

```
aws comprehend start-dominant-language-detection-job \
    --job-name example_language_analysis_job \
    --language-code en \
    --input-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-bucket/" \
    --output-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/testfolder/" \
    --data-access-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role \
    --language-code en
```

Sampletext1.txt の内容:

```
"Physics is the natural science that involves the study of matter and its motion and
 behavior through space and time, along with related concepts such as energy and
 force."
```

出力:

```
{
    "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
    "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:dominant-language-
detection-job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
    "JobStatus": "SUBMITTED"
}
```

output.txt の内容:

```
{"File": "Sampletext1.txt", "Languages": [{"LanguageCode": "en", "Score":
 0.9913753867149353}], "Line": 0}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のインサイトのための非同期分析」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartDominantLanguageDetectionJob」を参照してください。

### start-entities-detection-job

次のコード例は、start-entities-detection-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 事前トレーニング済みモデルを使用して標準エンティティ検出ジョブを開始するには

次の start-entities-detection-job の例では、--input-data-config タグで指定されたアドレスにあるすべてのファイルに対して非同期エンティティ検出ジョブを開始します。この例の S3 バケットには Sampletext1.txt、Sampletext2.txt、Sampletext3.txt が含まれています。ジョブが完了すると、output フォルダが --output-data-config タグで指定された場所に配置されます。フォルダには output.txt が含まれており、これには各テキストファイル内で検出されたすべての名前付きエンティティと、予測ごとの事前トレーニング済みモデルの信頼スコアが一覧表示されています。Json の出力は、入力ファイルごとに 1 行に出力されますが、ここでは読みやすい形式で表示されています。

```
aws comprehend start-entities-detection-job \
    --job-name entitiestest \
    --language-code en \
    --input-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-bucket/" \
    --output-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/testfolder/" \
```

```
    --data-access-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role \
    --language-code en
```

Sampletext1.txt の内容:

```
"Hello Zhang Wei, I am John. Your AnyCompany Financial Services, LLC credit card
 account 1111-XXXX-1111-XXXX has a minimum payment of $24.53 that is due by July
 31st."
```

Sampletext2.txt の内容:

```
"Dear Max, based on your autopay settings for your account example1.org account, we
 will withdraw your payment on the due date from your bank account number XXXXXX1111
 with the routing number XXXXX0000. "
```

Sampletext3.txt の内容:

```
"Jane, please submit any customer feedback from this weekend to AnySpa, 123 Main St,
 Anywhere and send comments to Alice at AnySpa@example.com."
```

出力:

```
{
    "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
    "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:entities-detection-
job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
    "JobStatus": "SUBMITTED"
}
```

読みやすいように行にインデントを加えた output.txt の内容:

```
{
"Entities": [
    {
    "BeginOffset": 6,
    "EndOffset": 15,
    "Score": 0.9994006636420306,
    "Text": "Zhang Wei",
    "Type": "PERSON"
    },
```

```
    {
    "BeginOffset": 22,
    "EndOffset": 26,
    "Score": 0.9976647915128143,
    "Text": "John",
    "Type": "PERSON"
    },
    {
    "BeginOffset": 33,
    "EndOffset": 67,
    "Score": 0.9984608700836206,
    "Text": "AnyCompany Financial Services, LLC",
    "Type": "ORGANIZATION"
    },
    {
    "BeginOffset": 88,
    "EndOffset": 107,
    "Score": 0.9868521019555556,
    "Text": "1111-XXXX-1111-XXXX",
    "Type": "OTHER"
    },
    {
    "BeginOffset": 133,
    "EndOffset": 139,
    "Score": 0.998242565709204,
    "Text": "$24.53",
    "Type": "QUANTITY"
    },
    {
    "BeginOffset": 155,
    "EndOffset": 164,
    "Score": 0.9993039263159287,
    "Text": "July 31st",
    "Type": "DATE"
    }
],
"File": "SampleText1.txt",
"Line": 0
}
{
"Entities": [
    {
    "BeginOffset": 5,
    "EndOffset": 8,
```

```
    "Score": 0.9866232147545232,
    "Text": "Max",
    "Type": "PERSON"
    },
    {
    "BeginOffset": 156,
    "EndOffset": 166,
    "Score": 0.9797723450933329,
    "Text": "XXXXXX1111",
    "Type": "OTHER"
    },
    {
    "BeginOffset": 191,
    "EndOffset": 200,
    "Score": 0.9247838572396843,
    "Text": "XXXXX0000",
    "Type": "OTHER"
    }
],
"File": "SampleText2.txt",
"Line": 0
}
{
 "Entities": [
    {
    "Score": 0.9990532994270325,
    "Type": "PERSON",
    "Text": "Jane",
    "BeginOffset": 0,
    "EndOffset": 4
    },
    {
    "Score": 0.9519651532173157,
    "Type": "DATE",
    "Text": "this weekend",
    "BeginOffset": 47,
    "EndOffset": 59
    },
    {
    "Score": 0.5566426515579224,
    "Type": "ORGANIZATION",
    "Text": "AnySpa",
    "BeginOffset": 63,
    "EndOffset": 69
```

```
    },
    {
    "Score": 0.8059805631637573,
    "Type": "LOCATION",
    "Text": "123 Main St, Anywhere",
    "BeginOffset": 71,
    "EndOffset": 92
    },
    {
    "Score": 0.998830258846283,
    "Type": "PERSON",
    "Text": "Alice",
    "BeginOffset": 114,
    "EndOffset": 119
    },
    {
    "Score": 0.997818112373352,
    "Type": "OTHER",
    "Text": "AnySpa@example.com",
    "BeginOffset": 123,
    "EndOffset": 138
    }
    ],
    "File": "SampleText3.txt",
    "Line": 0
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のインサイトのための非同期分析」を参照してください。

例 2: カスタムエンティティ検出ジョブを開始するには

次の start-entities-detection-job の例では、--input-data-config タグで指定されたアドレスにあるすべてのファイルに対して非同期カスタムエンティティ検出ジョブを開始します。この例では、S3 バケットに SampleFeedback1.txt、SampleFeedback2.txt、SampleFeedback3.txt が含まれています。エンティティレコグナイザーモデルは、デバイス名を認識するためにカスタマーサポートフィードバックでトレーニングされました。ジョブが完了すると、output フォルダが --output-data-config タグで指定された場所に配置されます。フォルダには output.txt が含まれており、これには各テキストファイル内で検出されたすべての名前付きエンティティと、予測ごとの事前トレーニング済みモデルの信頼スコアが一覧表示されています。Json の出力は、1 ファイルに 1 行で出力されますが、ここでは読みやすい形式で表示されています。

```
aws comprehend start-entities-detection-job \
    --job-name customentitiestest \
    --entity-recognizer-arn "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:entity-recognizer/entityrecognizer" \
    --language-code en \
    --input-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-bucket/jobdata/" \
    --output-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/testfolder/" \
    --data-access-role-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AmazonComprehendServiceRole-IOrole"
```

SampleFeedback1.txt の内容:

```
"I've been on the AnyPhone app have had issues for 24 hours when trying to pay bill. Cannot make payment. Sigh. | Oh man! Lets get that app up and running. DM me, and we can get to work!"
```

SampleFeedback2.txt の内容:

```
"Hi, I have a discrepancy with my new bill. Could we get it sorted out? A rep added stuff I didn't sign up for when I did my AnyPhone 10 upgrade. | We can absolutely get this sorted!"
```

SampleFeedback3.txt の内容:

```
"Is the by 1 get 1 free AnySmartPhone promo still going on? | Hi Christian! It ended yesterday, send us a DM if you have any questions and we can take a look at your options!"
```

出力:

```
{
    "JobId": "019ea9edac758806850fa8a79ff83021",
    "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:entities-detection-job/019ea9edac758806850fa8a79ff83021",
    "JobStatus": "SUBMITTED"
}
```

読みやすいように行にインデントを加えた output.txt の内容:

```
{
```

```
"Entities": [
    {
    "BeginOffset": 17,
    "EndOffset": 25,
    "Score": 0.9999728210205924,
    "Text": "AnyPhone",
    "Type": "DEVICE"
    }
],
"File": "SampleFeedback1.txt",
"Line": 0
}
{
"Entities": [
    {
    "BeginOffset": 123,
    "EndOffset": 133,
    "Score": 0.9999892116761524,
    "Text": "AnyPhone 10",
    "Type": "DEVICE"
    }
],
"File": "SampleFeedback2.txt",
"Line": 0
}
{
"Entities": [
    {
    "BeginOffset": 23,
    "EndOffset": 35,
    "Score": 0.9999971389852362,
    "Text": "AnySmartPhone",
    "Type": "DEVICE"
    }
],
"File": "SampleFeedback3.txt",
"Line": 0
}
```


詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Custom entity recognition」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartEntitiesDetectionJob」を参照してください。

### start-events-detection-job

次のコード例は、start-events-detection-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

非同期イベント検出ジョブを開始するには

次の start-events-detection-job の例では、--input-data-config タグで指定されたアドレスにあるすべてのファイルに対して非同期イベント検出ジョブを開始します。考えられるターゲットイベントタイプには、BANKRUPCTY、EMPLOYMENT、CORPORATE_ACQUISITION、INVESTMENT_GENERAL、CORPORATE があります。この例の S3 バケットには SampleText1.txt、SampleText2.txt、SampleText3.txt が含まれています。ジョブが完了すると、output フォルダが --output-data-config タグで指定された場所に配置されます。フォルダには SampleText1.txt.out、SampleText2.txt.out、SampleText3.txt.out が含まれています。Json の出力は、1 ファイルに 1 行で出力されますが、ここでは読みやすい形式で表示されています。

```
aws comprehend start-events-detection-job \
    --job-name events-detection-1 \
    --input-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-bucket/EventsData" \
    --output-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/testfolder/" \
    --data-access-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-servicerole \
    --language-code en \
    --target-event-
types "BANKRUPTCY" "EMPLOYMENT" "CORPORATE_ACQUISITION" "CORPORATE_MERGER" "INVESTMENT_GENER
```

SampleText1.txt の内容:

```
"Company AnyCompany grew by increasing sales and through acquisitions. After
 purchasing competing firms in 2020, AnyBusiness, a part of the AnyBusinessGroup,
 gave Jane Does firm a going rate of one cent a gallon or forty-two cents a barrel."
```

SampleText2.txt の内容:

```
"In 2021, AnyCompany officially purchased AnyBusiness for 100 billion dollars,
 surprising and exciting the shareholders."
```

SampleText3.txt の内容:

```
"In 2022, AnyCompany stock crashed 50. Eventually later that year they filed for
 bankruptcy."
```

出力:

```
{
    "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
    "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:events-detection-
job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
    "JobStatus": "SUBMITTED"
}
```

読みやすいように行にインデントを加えた SampleText1.txt.out の内容:

```
{
    "Entities": [
        {
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 8,
            "EndOffset": 18,
            "Score": 0.99977,
            "Text": "AnyCompany",
            "Type": "ORGANIZATION",
            "GroupScore": 1
            },
            {
            "BeginOffset": 112,
            "EndOffset": 123,
            "Score": 0.999747,
            "Text": "AnyBusiness",
            "Type": "ORGANIZATION",
            "GroupScore": 0.979826
            },
            {
            "BeginOffset": 171,
            "EndOffset": 175,
            "Score": 0.999615,
            "Text": "firm",
            "Type": "ORGANIZATION",
            "GroupScore": 0.871647
```

```
            }
        ]
        },
        {
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 97,
            "EndOffset": 102,
            "Score": 0.987687,
            "Text": "firms",
            "Type": "ORGANIZATION",
            "GroupScore": 1
            }
        ]
        },
        {
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 103,
            "EndOffset": 110,
            "Score": 0.999458,
            "Text": "in 2020",
            "Type": "DATE",
            "GroupScore": 1
            }
        ]
        },
        {
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 160,
            "EndOffset": 168,
            "Score": 0.999649,
            "Text": "John Doe",
            "Type": "PERSON",
            "GroupScore": 1
            }
        ]
        }
    ],
    "Events": [
        {
        "Type": "CORPORATE_ACQUISITION",
        "Arguments": [
```

```
            {
            "EntityIndex": 0,
            "Role": "INVESTOR",
            "Score": 0.99977
            }
        ],
        "Triggers": [
            {
            "BeginOffset": 56,
            "EndOffset": 68,
            "Score": 0.999967,
            "Text": "acquisitions",
            "Type": "CORPORATE_ACQUISITION",
            "GroupScore": 1
            }
        ]
        },
        {
        "Type": "CORPORATE_ACQUISITION",
        "Arguments": [
            {
            "EntityIndex": 1,
            "Role": "INVESTEE",
            "Score": 0.987687
            },
            {
            "EntityIndex": 2,
            "Role": "DATE",
            "Score": 0.999458
            },
            {
            "EntityIndex": 3,
            "Role": "INVESTOR",
            "Score": 0.999649
            }
        ],
        "Triggers": [
            {
            "BeginOffset": 76,
            "EndOffset": 86,
            "Score": 0.999973,
            "Text": "purchasing",
            "Type": "CORPORATE_ACQUISITION",
            "GroupScore": 1
```

```
            }
        ]
        }
    ],
    "File": "SampleText1.txt",
    "Line": 0
}
```

SampleText2.txt.out の内容:

```
{
    "Entities": [
        {
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 0,
            "EndOffset": 7,
            "Score": 0.999473,
            "Text": "In 2021",
            "Type": "DATE",
            "GroupScore": 1
            }
        ]
        },
        {
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 9,
            "EndOffset": 19,
            "Score": 0.999636,
            "Text": "AnyCompany",
            "Type": "ORGANIZATION",
            "GroupScore": 1
            }
        ]
        },
        {
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 45,
            "EndOffset": 56,
            "Score": 0.999712,
            "Text": "AnyBusiness",
```

```
            "Type": "ORGANIZATION",
            "GroupScore": 1
            }
        ]
        },
        {
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 61,
            "EndOffset": 80,
            "Score": 0.998886,
            "Text": "100 billion dollars",
            "Type": "MONETARY_VALUE",
            "GroupScore": 1
            }
        ]
        }
    ],
    "Events": [
        {
        "Type": "CORPORATE_ACQUISITION",
        "Arguments": [
            {
            "EntityIndex": 3,
            "Role": "AMOUNT",
            "Score": 0.998886
            },
            {
            "EntityIndex": 2,
            "Role": "INVESTEE",
            "Score": 0.999712
            },
            {
            "EntityIndex": 0,
            "Role": "DATE",
            "Score": 0.999473
            },
            {
            "EntityIndex": 1,
            "Role": "INVESTOR",
            "Score": 0.999636
            }
        ],
        "Triggers": [
```

```
            {
            "BeginOffset": 31,
            "EndOffset": 40,
            "Score": 0.99995,
            "Text": "purchased",
            "Type": "CORPORATE_ACQUISITION",
            "GroupScore": 1
            }
        ]
        }
    ],
    "File": "SampleText2.txt",
    "Line": 0
}
```

SampleText3.txt.out の内容:

```
{
    "Entities": [
        {
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 9,
            "EndOffset": 19,
            "Score": 0.999774,
            "Text": "AnyCompany",
            "Type": "ORGANIZATION",
            "GroupScore": 1
            },
            {
            "BeginOffset": 66,
            "EndOffset": 70,
            "Score": 0.995717,
            "Text": "they",
            "Type": "ORGANIZATION",
            "GroupScore": 0.997626
            }
        ]
        },
        {
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 50,
```

```
            "EndOffset": 65,
            "Score": 0.999656,
            "Text": "later that year",
            "Type": "DATE",
            "GroupScore": 1
            }
        ]
        }
    ],
    "Events": [
        {
        "Type": "BANKRUPTCY",
        "Arguments": [
            {
            "EntityIndex": 1,
            "Role": "DATE",
            "Score": 0.999656
            },
            {
            "EntityIndex": 0,
            "Role": "FILER",
            "Score": 0.995717
            }
        ],
        "Triggers": [
            {
            "BeginOffset": 81,
            "EndOffset": 91,
            "Score": 0.999936,
            "Text": "bankruptcy",
            "Type": "BANKRUPTCY",
            "GroupScore": 1
            }
        ]
        }
    ],
    "File": "SampleText3.txt",
    "Line": 0
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のインサイトのための非同期分析」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartEventsDetectionJob」を参照してください。

### start-flywheel-iteration

次のコード例は、start-flywheel-iteration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フライホイールイテレーションを開始するには

次の start-flywheel-iteration の例では、フライホイールイテレーションを開始しています。このオペレーションでは、フライホイール内の新しいデータセットを使用して、新しいモデルバージョンをトレーニングしています。

```
aws comprehend start-flywheel-iteration \
    --flywheel-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/example-flywheel
```

出力:

```
{
    "FlywheelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/example-flywheel",
    "FlywheelIterationId": "12345123TEXAMPLE"
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Flywheel Overview」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartFlywheelIteration」を参照してください。

### start-key-phrases-detection-job

次のコード例は、start-key-phrases-detection-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キーフレーズ検出ジョブを開始するには

次の start-key-phrases-detection-job の例では、--input-data-config タグで指定されたアドレスにあるすべてのファイルに対して非同期キーフレーズ検出ジョブを開始しています。この例の S3 バケットには Sampletext1.txt、Sampletext2.txt、Sampletext3.txt が含まれています。ジョブが完了すると、output フォルダが --output-data-config タグで指定された場所に配置されます。フォルダには output.txt ファイルが含まれており、これには各テキストファイル内で検出されたすべてのキーフレーズと、予測ごとの事前トレーニング済みモデルの信頼スコアが含まれています。Json の出力は、1 ファイルに 1 行で出力されますが、ここでは読みやすい形式で表示されています。

```
aws comprehend start-key-phrases-detection-job \
    --job-name keyphrasesanalysistest1 \
    --language-code en \
    --input-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-bucket/" \
    --output-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/testfolder/" \
    --data-access-role-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role" \
    --language-code en
```

Sampletext1.txt の内容:

```
"Hello Zhang Wei, I am John. Your AnyCompany Financial Services, LLC credit card
 account 1111-XXXX-1111-XXXX has a minimum payment of $24.53 that is due by July
 31st."
```

Sampletext2.txt の内容:

```
"Dear Max, based on your autopay settings for your account Internet.org account, we
 will withdraw your payment on the due date from your bank account number XXXXXX1111
 with the routing number XXXXX0000. "
```

Sampletext3.txt の内容:

```
"Jane, please submit any customer feedback from this weekend to Sunshine Spa, 123
 Main St, Anywhere and send comments to Alice at AnySpa@example.com."
```

出力:

```
{
    "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
```

```
    "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:key-phrases-detection-
job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
    "JobStatus": "SUBMITTED"
}
```

読みやすいように行にインデントを加えた output.txt の内容:

```
{
    "File": "SampleText1.txt",
    "KeyPhrases": [
        {
        "BeginOffset": 6,
        "EndOffset": 15,
        "Score": 0.9748965572679326,
        "Text": "Zhang Wei"
        },
        {
        "BeginOffset": 22,
        "EndOffset": 26,
        "Score": 0.9997344722354619,
        "Text": "John"
        },
        {
        "BeginOffset": 28,
        "EndOffset": 62,
        "Score": 0.9843791074032948,
        "Text": "Your AnyCompany Financial Services"
        },
        {
        "BeginOffset": 64,
        "EndOffset": 107,
        "Score": 0.8976122401721824,
        "Text": "LLC credit card account 1111-XXXX-1111-XXXX"
        },
        {
        "BeginOffset": 112,
        "EndOffset": 129,
        "Score": 0.9999612982629748,
        "Text": "a minimum payment"
        },
        {
        "BeginOffset": 133,
        "EndOffset": 139,
```

```
        "Score": 0.99975728947036,
        "Text": "$24.53"
        },
        {
        "BeginOffset": 155,
        "EndOffset": 164,
        "Score": 0.9940866241449973,
        "Text": "July 31st"
        }
    ],
    "Line": 0
    }
    {
    "File": "SampleText2.txt",
    "KeyPhrases": [
        {
        "BeginOffset": 0,
        "EndOffset": 8,
        "Score": 0.9974021100118472,
        "Text": "Dear Max"
        },
        {
        "BeginOffset": 19,
        "EndOffset": 40,
        "Score": 0.9961120519515884,
        "Text": "your autopay settings"
        },
        {
        "BeginOffset": 45,
        "EndOffset": 78,
        "Score": 0.9980620070116009,
        "Text": "your account Internet.org account"
        },
        {
        "BeginOffset": 97,
        "EndOffset": 109,
        "Score": 0.999919660140754,
        "Text": "your payment"
        },
        {
        "BeginOffset": 113,
        "EndOffset": 125,
        "Score": 0.9998370719754205,
        "Text": "the due date"
```

```
        },
        {
        "BeginOffset": 131,
        "EndOffset": 166,
        "Score": 0.9955068678502509,
        "Text": "your bank account number XXXXXX1111"
        },
        {
        "BeginOffset": 172,
        "EndOffset": 200,
        "Score": 0.8653433315829526,
        "Text": "the routing number XXXXX0000"
        }
    ],
    "Line": 0
    }
    {
    "File": "SampleText3.txt",
    "KeyPhrases": [
        {
        "BeginOffset": 0,
        "EndOffset": 4,
        "Score": 0.9142947833681668,
        "Text": "Jane"
        },
        {
        "BeginOffset": 20,
        "EndOffset": 41,
        "Score": 0.9984325676596763,
        "Text": "any customer feedback"
        },
        {
        "BeginOffset": 47,
        "EndOffset": 59,
        "Score": 0.9998782448150636,
        "Text": "this weekend"
        },
        {
        "BeginOffset": 63,
        "EndOffset": 75,
        "Score": 0.99866741830757,
        "Text": "Sunshine Spa"
        },
        {
```

```
        "BeginOffset": 77,
        "EndOffset": 88,
        "Score": 0.9695803485466054,
        "Text": "123 Main St"
        },
        {
        "BeginOffset": 108,
        "EndOffset": 116,
        "Score": 0.9997065928550928,
        "Text": "comments"
        },
        {
        "BeginOffset": 120,
        "EndOffset": 125,
        "Score": 0.9993466833825161,
        "Text": "Alice"
        },
        {
        "BeginOffset": 129,
        "EndOffset": 144,
        "Score": 0.9654563612885667,
        "Text": "AnySpa@example.com"
        }
    ],
    "Line": 0
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のインサイトのための非同期分析」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartKeyPhrasesDetectionJob」を参照してください。

### start-pii-entities-detection-job

次のコード例は、start-pii-entities-detection-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

非同期 PII 検出ジョブを開始するには

次の start-pii-entities-detection-job の例では、--input-data-config タグで指定されたアドレスにあるすべてのファイルに対して非同期の個人を特定で

きる情報 (PII) エンティティ検出ジョブを開始します。この例の S3 バケットには Sampletext1.txt、Sampletext2.txt、Sampletext3.txt が含まれています。ジョブが完了すると、output フォルダが --output-data-config タグで指定された場所に配置されます。フォルダには、各テキストファイル内の名前付きエンティティを一覧表示している SampleText1.txt.out、SampleText2.txt.out、SampleText3.txt.out が含まれています。Json の出力は、1 ファイルに 1 行で出力されますが、ここでは読みやすい形式で表示されています。

```
aws comprehend start-pii-entities-detection-job \
    --job-name entities_test \
    --language-code en \
    --input-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-bucket/" \
    --output-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/testfolder/" \
    --data-access-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role \
    --language-code en \
    --mode ONLY_OFFSETS
```

Sampletext1.txt の内容:

```
"Hello Zhang Wei, I am John. Your AnyCompany Financial Services, LLC credit card
 account 1111-XXXX-1111-XXXX has a minimum payment of $24.53 that is due by July
 31st."
```

Sampletext2.txt の内容:

```
"Dear Max, based on your autopay settings for your account Internet.org account, we
 will withdraw your payment on the due date from your bank account number XXXXXX1111
 with the routing number XXXXX0000. "
```

Sampletext3.txt の内容:

```
"Jane, please submit any customer feedback from this weekend to Sunshine Spa, 123
 Main St, Anywhere and send comments to Alice at AnySpa@example.com."
```

出力:

```
{
    "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
```

```
    "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:pii-entities-detection-
job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
    "JobStatus": "SUBMITTED"
}
```

読みやすいように行にインデントを加えた SampleText1.txt.out の内容:

```
{
    "Entities": [
        {
        "BeginOffset": 6,
        "EndOffset": 15,
        "Type": "NAME",
        "Score": 0.9998490510222595
        },
        {
        "BeginOffset": 22,
        "EndOffset": 26,
        "Type": "NAME",
        "Score": 0.9998937958019426
        },
        {
        "BeginOffset": 88,
        "EndOffset": 107,
        "Type": "CREDIT_DEBIT_NUMBER",
        "Score": 0.9554297245278491
        },
        {
        "BeginOffset": 155,
        "EndOffset": 164,
        "Type": "DATE_TIME",
        "Score": 0.9999720462925257
        }
    ],
    "File": "SampleText1.txt",
    "Line": 0
}
```

読みやすいように行にインデントを加えた SampleText2.txt.out の内容:

```
{
    "Entities": [
        {
```

```
        "BeginOffset": 5,
        "EndOffset": 8,
        "Type": "NAME",
        "Score": 0.9994390774924007
        },
        {
        "BeginOffset": 58,
        "EndOffset": 70,
        "Type": "URL",
        "Score": 0.9999958276922101
        },
        {
        "BeginOffset": 156,
        "EndOffset": 166,
        "Type": "BANK_ACCOUNT_NUMBER",
        "Score": 0.9999721058045592
        },
        {
        "BeginOffset": 191,
        "EndOffset": 200,
        "Type": "BANK_ROUTING",
        "Score": 0.9998968945989909
        }
    ],
    "File": "SampleText2.txt",
    "Line": 0
}
```

読みやすいように行にインデントを加えた SampleText3.txt.out の内容:

```
{
    "Entities": [
        {
        "BeginOffset": 0,
        "EndOffset": 4,
        "Type": "NAME",
        "Score": 0.999949934606805
        },
        {
        "BeginOffset": 77,
        "EndOffset": 88,
        "Type": "ADDRESS",
        "Score": 0.9999035300466904
```

```
        },
        {
        "BeginOffset": 120,
        "EndOffset": 125,
        "Type": "NAME",
        "Score": 0.9998203838716296
        },
        {
        "BeginOffset": 129,
        "EndOffset": 144,
        "Type": "EMAIL",
        "Score": 0.9998313473105228
        }
    ],
    "File": "SampleText3.txt",
    "Line": 0
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のインサイトのための非同期分析」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartPiiEntitiesDetectionJob」を参照してください。

### start-sentiment-detection-job

次のコード例は、start-sentiment-detection-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

非同期感情分析ジョブを開始するには

次の start-sentiment-detection-job の例では、--input-data-config タグで指定されたアドレスにあるすべてのファイルに対して非同期感情分析検出ジョブを開始します。この例の S3 バケットフォルダには SampleMovieReview1.txt、SampleMovieReview2.txt、SampleMovieReview3.txt が含まれています。ジョブが完了すると、output フォルダが --output-data-config タグで指定された場所に配置されます。フォルダには output.txt ファイルが含まれており、これには各テキストファイルの一般的な感情と、予測ごとの事前トレーニング済みモデルの信頼スコアが含まれています。Json の出力は、1 ファイルに 1 行で出力されますが、ここでは読みやすい形式で表示されています。

```
aws comprehend start-sentiment-detection-job \
    --job-name example-sentiment-detection-job \
    --language-code en \
    --input-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-bucket/MovieData" \
    --output-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/testfolder/" \
    --data-access-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role
```

SampleMovieReview1.txt の内容:

```
"The film, AnyMovie2, is fairly predictable and just okay."
```

SampleMovieReview2.txt の内容:

```
"AnyMovie2 is the essential sci-fi film that I grew up watching when I was a kid. I
 highly recommend this movie."
```

SampleMovieReview3.txt の内容:

```
"Don't get fooled by the 'awards' for AnyMovie2. All parts of the film were poorly
 stolen from other modern directors."
```

出力:

```
{
    "JobId": "0b5001e25f62ebb40631a9a1a7fde7b3",
    "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:sentiment-detection-
job/0b5001e25f62ebb40631a9a1a7fde7b3",
    "JobStatus": "SUBMITTED"
}
```

読みやすいように行にインデントを加えた output.txt の内容:

```
{
    "File": "SampleMovieReview1.txt",
        "Line": 0,
        "Sentiment": "MIXED",
        "SentimentScore": {
            "Mixed": 0.6591159105300903,
```

```
            "Negative": 0.26492202281951904,
            "Neutral": 0.035430654883384705,
            "Positive": 0.04053137078881264
            }
        }
    {
    "File": "SampleMovieReview2.txt",
        "Line": 0,
        "Sentiment": "POSITIVE",
        "SentimentScore": {
            "Mixed": 0.00000871846623340388,
            "Negative": 0.00006134175055194646,
            "Neutral": 0.0002941041602753103,
            "Positive": 0.9996358156204224
            }
        }
    {
    "File": "SampleMovieReview3.txt",
        "Line": 0,
        "Sentiment": "NEGATIVE",
        "SentimentScore": {
            "Mixed": 0.004146667663007975,
            "Negative": 0.9645107984542847,
            "Neutral": 0.016559595242142677,
            "Positive": 0.014782938174903393
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のインサイトのための非同期分析」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartSentimentDetectionJob」を参照してください。

### start-targeted-sentiment-detection-job

次のコード例は、start-targeted-sentiment-detection-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

非同期ターゲット感情分析ジョブを開始するには

次の start-targeted-sentiment-detection-job の例では、--input-data-config タグで指定されたアドレスにあるすべてのファイルに対して非同期ターゲット感情分析検出ジョブを開始しています。この例の S3 バケットフォルダには SampleMovieReview1.txt、SampleMovieReview2.txt、SampleMovieReview3.txt が含まれています。ジョブが完了すると、output.tar.gz が --output-data-config タグで指定された場所に配置されます。output.tar.gz には、ファイル SampleMovieReview1.txt.out、SampleMovieReview2.txt.out、SampleMovieReview3.txt が含まれており、それぞれには 1 つの入力テキストファイルの名前付きエンティティと関連する感情がすべて含まれています。

```
aws comprehend start-targeted-sentiment-detection-job \
    --job-name targeted_movie_review_analysis1 \
    --language-code en \
    --input-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-bucket/MovieData" \
    --output-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/testfolder/" \
    --data-access-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role
```

SampleMovieReview1.txt の内容:

```
"The film, AnyMovie, is fairly predictable and just okay."
```

SampleMovieReview2.txt の内容:

```
"AnyMovie is the essential sci-fi film that I grew up watching when I was a kid. I
 highly recommend this movie."
```

SampleMovieReview3.txt の内容:

```
"Don't get fooled by the 'awards' for AnyMovie. All parts of the film were poorly
 stolen from other modern directors."
```

出力:

```
{
    "JobId": "0b5001e25f62ebb40631a9a1a7fde7b3",
    "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:targeted-sentiment-
detection-job/0b5001e25f62ebb40631a9a1a7fde7b3",
    "JobStatus": "SUBMITTED"
```

```
}
```

読みやすいように行にインデントを加えた SampleMovieReview1.txt.out の内容:

```
{
    "Entities": [
        {
        "DescriptiveMentionIndex": [
            0
        ],
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 4,
            "EndOffset": 8,
            "Score": 0.994972,
            "GroupScore": 1,
            "Text": "film",
            "Type": "MOVIE",
            "MentionSentiment": {
                "Sentiment": "NEUTRAL",
                "SentimentScore": {
                "Mixed": 0,
                "Negative": 0,
                "Neutral": 1,
                "Positive": 0
                }
            }
            }
        ]
        },
        {
        "DescriptiveMentionIndex": [
            0
        ],
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 10,
            "EndOffset": 18,
            "Score": 0.631368,
            "GroupScore": 1,
            "Text": "AnyMovie",
            "Type": "ORGANIZATION",
            "MentionSentiment": {
```

```
                "Sentiment": "POSITIVE",
                "SentimentScore": {
                "Mixed": 0.001729,
                "Negative": 0.000001,
                "Neutral": 0.000318,
                "Positive": 0.997952
                }
            }
            }
        ]
        }
    ],
    "File": "SampleMovieReview1.txt",
    "Line": 0
}
```

読みやすいように行にインデントを加えた SampleMovieReview2.txt.out の内容:

```
{
    "Entities": [
        {
        "DescriptiveMentionIndex": [
            0
        ],
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 0,
            "EndOffset": 8,
            "Score": 0.854024,
            "GroupScore": 1,
            "Text": "AnyMovie",
            "Type": "MOVIE",
            "MentionSentiment": {
                "Sentiment": "POSITIVE",
                "SentimentScore": {
                "Mixed": 0,
                "Negative": 0,
                "Neutral": 0.000007,
                "Positive": 0.999993
                }
            }
            },
            {
```

```
            "BeginOffset": 104,
            "EndOffset": 109,
            "Score": 0.999129,
            "GroupScore": 0.502937,
            "Text": "movie",
            "Type": "MOVIE",
            "MentionSentiment": {
                "Sentiment": "POSITIVE",
                "SentimentScore": {
                "Mixed": 0,
                "Negative": 0,
                "Neutral": 0,
                "Positive": 1
                }
            }
            },
            {
            "BeginOffset": 33,
            "EndOffset": 37,
            "Score": 0.999823,
            "GroupScore": 0.999252,
            "Text": "film",
            "Type": "MOVIE",
            "MentionSentiment": {
                "Sentiment": "POSITIVE",
                "SentimentScore": {
                "Mixed": 0,
                "Negative": 0,
                "Neutral": 0.000001,
                "Positive": 0.999999
                }
            }
            }
        ]
        },
        {
        "DescriptiveMentionIndex": [
            0,
            1,
            2
        ],
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 43,
```

```
            "EndOffset": 44,
            "Score": 0.999997,
            "GroupScore": 1,
            "Text": "I",
            "Type": "PERSON",
            "MentionSentiment": {
                "Sentiment": "NEUTRAL",
                "SentimentScore": {
                "Mixed": 0,
                "Negative": 0,
                "Neutral": 1,
                "Positive": 0
                }
            }
            },
            {
            "BeginOffset": 80,
            "EndOffset": 81,
            "Score": 0.999996,
            "GroupScore": 0.52523,
            "Text": "I",
            "Type": "PERSON",
            "MentionSentiment": {
                "Sentiment": "NEUTRAL",
                "SentimentScore": {
                "Mixed": 0,
                "Negative": 0,
                "Neutral": 1,
                "Positive": 0
                }
            }
            },
            {
            "BeginOffset": 67,
            "EndOffset": 68,
            "Score": 0.999994,
            "GroupScore": 0.999499,
            "Text": "I",
            "Type": "PERSON",
            "MentionSentiment": {
                "Sentiment": "NEUTRAL",
                "SentimentScore": {
                "Mixed": 0,
                "Negative": 0,
```

```
                "Neutral": 1,
                "Positive": 0
                }
            }
            }
        ]
        },
        {
        "DescriptiveMentionIndex": [
            0
        ],
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 75,
            "EndOffset": 78,
            "Score": 0.999978,
            "GroupScore": 1,
            "Text": "kid",
            "Type": "PERSON",
            "MentionSentiment": {
                "Sentiment": "NEUTRAL",
                "SentimentScore": {
                "Mixed": 0,
                "Negative": 0,
                "Neutral": 1,
                "Positive": 0
                }
            }
            }
        ]
        }
    ],
    "File": "SampleMovieReview2.txt",
    "Line": 0
}
```

読みやすいように行にインデントを加えた SampleMovieReview3.txt.out の内容:

```
{
    "Entities": [
        {
        "DescriptiveMentionIndex": [
            1
```

```
        ],
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 64,
            "EndOffset": 68,
            "Score": 0.992953,
            "GroupScore": 0.999814,
            "Text": "film",
            "Type": "MOVIE",
            "MentionSentiment": {
                "Sentiment": "NEUTRAL",
                "SentimentScore": {
                "Mixed": 0.000004,
                "Negative": 0.010425,
                "Neutral": 0.989543,
                "Positive": 0.000027
                }
            }
            },
            {
            "BeginOffset": 37,
            "EndOffset": 45,
            "Score": 0.999782,
            "GroupScore": 1,
            "Text": "AnyMovie",
            "Type": "ORGANIZATION",
            "MentionSentiment": {
                "Sentiment": "POSITIVE",
                "SentimentScore": {
                "Mixed": 0.000095,
                "Negative": 0.039847,
                "Neutral": 0.000673,
                "Positive": 0.959384
                }
            }
            }
        ]
        },
        {
        "DescriptiveMentionIndex": [
            0
        ],
        "Mentions": [
            {
```

```
            "BeginOffset": 47,
            "EndOffset": 50,
            "Score": 0.999991,
            "GroupScore": 1,
            "Text": "All",
            "Type": "QUANTITY",
            "MentionSentiment": {
                "Sentiment": "NEUTRAL",
                "SentimentScore": {
                "Mixed": 0.000001,
                "Negative": 0.000001,
                "Neutral": 0.999998,
                "Positive": 0
                }
            }
            }
        ]
        },
        {
        "DescriptiveMentionIndex": [
            0
        ],
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 106,
            "EndOffset": 115,
            "Score": 0.542083,
            "GroupScore": 1,
            "Text": "directors",
            "Type": "PERSON",
            "MentionSentiment": {
                "Sentiment": "NEUTRAL",
                "SentimentScore": {
                "Mixed": 0,
                "Negative": 0,
                "Neutral": 1,
                "Positive": 0
                }
            }
            }
        ]
        }
    ],
    "File": "SampleMovieReview3.txt",
```

```
    "Line": 0
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のインサイトのための非同期分析」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartTargetedSentimentDetectionJob」を参照してください。

### start-topics-detection-job

次のコード例は、start-topics-detection-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トピック検出分析ジョブを開始するには

次の start-topics-detection-job の例では、--input-data-config タグで指定されたアドレスにあるすべてのファイルの非同期トピック検出ジョブを開始します。ジョブが完了すると、フォルダ、output は --ouput-data-config タグで指定された場所に配置されます。output には topic-terms.csv と doc-topics.csv が含まれています。最初の出力ファイル topic-terms.csv は、コレクション内のトピックのリストです。デフォルトでは、リストには、各トピックの上位の言葉が重みに応じてトピック別に含まれています。2 つ目のファイル doc-topics.csv には、トピックに関連するドキュメントと、そのトピックに関係するドキュメントの割合が一覧表示されます。

```
aws comprehend start-topics-detection-job \
    --job-name example_topics_detection_job \
    --language-code en \
    --input-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-bucket/" \
    --output-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/testfolder/" \
    --data-access-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role \
    --language-code en
```

出力:

```
{
    "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
    "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:key-phrases-detection-
job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
```

```
    "JobStatus": "SUBMITTED"
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「トピックのモデリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartTopicsDetectionJob」を参照してください。

### stop-dominant-language-detection-job

次のコード例は、stop-dominant-language-detection-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

非同期主要言語検出ジョブを停止するには

次の stop-dominant-language-detection-job の例では、進行中の非同期主要言語検出ジョブを停止しています。ジョブの現在の状態が IN_PROGRESS の場合、そのジョブは終了としてマークされ、状態が STOP_REQUESTED になります。ジョブを停止する前にジョブが完了した場合、そのジョブの状態は COMPLETED になります。

```
aws comprehend stop-dominant-language-detection-job \
    --job-id 123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE,
    "JobStatus": "STOP_REQUESTED"
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のインサイトのための非同期分析」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopDominantLanguageDetectionJob」を参照してください。

### stop-entities-detection-job

次のコード例は、stop-entities-detection-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

非同期エンティティ検出ジョブを停止するには

次の stop-entities-detection-job の例では、進行中の非同期エンティティ検出ジョブを停止しています。ジョブの現在の状態が IN_PROGRESS の場合、そのジョブは終了としてマークされ、状態が STOP_REQUESTED になります。ジョブを停止する前にジョブが完了した場合、そのジョブの状態は COMPLETED になります。

```
aws comprehend stop-entities-detection-job \
    --job-id 123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE,
    "JobStatus": "STOP_REQUESTED"
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のインサイトのための非同期分析」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopEntitiesDetectionJob」を参照してください。

### stop-events-detection-job

次のコード例は、stop-events-detection-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

非同期イベント検出ジョブを停止するには

次の stop-events-detection-job の例では、進行中の非同期イベント検出ジョブを停止しています。ジョブの現在の状態が IN_PROGRESS の場合、そのジョブは終了としてマークされ、状態が STOP_REQUESTED になります。ジョブを停止する前にジョブが完了した場合、そのジョブの状態は COMPLETED になります。

```
aws comprehend stop-events-detection-job \
    --job-id 123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE,
    "JobStatus": "STOP_REQUESTED"
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のインサイトのための非同期分析」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopEventsDetectionJob」を参照してください。

### stop-key-phrases-detection-job

次のコード例は、stop-key-phrases-detection-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

非同期キーフレーズ検出ジョブを停止するには

次の stop-key-phrases-detection-job の例では、進行中の非同期キーフレーズ検出ジョブを停止しています。ジョブの現在の状態が IN_PROGRESS の場合、そのジョブは終了としてマークされ、状態が STOP_REQUESTED になります。ジョブを停止する前にジョブが完了した場合、そのジョブの状態は COMPLETED になります。

```
aws comprehend stop-key-phrases-detection-job \
    --job-id 123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE,
    "JobStatus": "STOP_REQUESTED"
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のインサイトのための非同期分析」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopKeyPhrasesDetectionJob」を参照してください。

### stop-pii-entities-detection-job

次のコード例は、stop-pii-entities-detection-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

非同期 PII エンティティ検出ジョブを停止するには

次の stop-pii-entities-detection-job の例では、進行中の非同期 PII エンティティ検出ジョブを停止しています。ジョブの現在の状態が IN_PROGRESS の場合、そのジョブは終了としてマークされ、状態が STOP_REQUESTED になります。ジョブを停止する前にジョブが完了した場合、そのジョブの状態は COMPLETED になります。

```
aws comprehend stop-pii-entities-detection-job \
    --job-id 123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE,
    "JobStatus": "STOP_REQUESTED"
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のインサイトのための非同期分析」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopPiiEntitiesDetectionJob」を参照してください。

### stop-sentiment-detection-job

次のコード例は、stop-sentiment-detection-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

非同期感情検出ジョブを停止するには

次の stop-sentiment-detection-job の例では、進行中の非同期感情検出ジョブを停止しています。ジョブの現在の状態が IN_PROGRESS の場合、そのジョブは終了としてマークされ、状態が STOP_REQUESTED になります。ジョブを停止する前にジョブが完了した場合、そのジョブの状態は COMPLETED になります。

```
aws comprehend stop-sentiment-detection-job \
    --job-id 123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE,
    "JobStatus": "STOP_REQUESTED"
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のインサイトのための非同期分析」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopSentimentDetectionJob」を参照してください。

### stop-targeted-sentiment-detection-job

次のコード例は、stop-targeted-sentiment-detection-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

非同期ターゲット感情検出ジョブを停止するには

次の stop-targeted-sentiment-detection-job の例では、進行中の非同期ターゲット感情検出ジョブを停止しています。ジョブの現在の状態が IN_PROGRESS の場合、そのジョブは終了としてマークされ、状態が STOP_REQUESTED になります。ジョブを停止する前にジョブが完了した場合、そのジョブの状態は COMPLETED になります。

```
aws comprehend stop-targeted-sentiment-detection-job \
    --job-id 123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE,
    "JobStatus": "STOP_REQUESTED"
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のインサイトのための非同期分析」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopTargetedSentimentDetectionJob」を参照してください。

### stop-training-document-classifier

次のコード例は、stop-training-document-classifier を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドキュメント分類子モデルのトレーニングを停止するには

次の stop-training-document-classifier の例では、進行中のドキュメント分類子モデルのトレーニングを停止しています。

```
aws comprehend stop-training-document-classifier
    --document-classifier-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/example-classifier
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「カスタムモデルの作成と管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopTrainingDocumentClassifier」を参照してください。

### stop-training-entity-recognizer

次のコード例は、stop-training-entity-recognizer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンティティレコグナイザーモデルのトレーニングを停止するには

次の stop-training-entity-recognizer の例では、進行中のエンティティレコグナイザーモデルのトレーニングを停止しています。

```
aws comprehend stop-training-entity-recognizer
```

```
    --entity-recognizer-arn "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:entity-
recognizer/examplerecognizer1"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「カスタムモデルの作成と管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopTrainingEntityRecognizer」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: リソースにタグを付けるには

次の tag-resource の例では、Amazon Comprehend リソースにタグを 1 つ追加しています。

```
aws comprehend tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/
example-classifier/version/1 \
    --tags Key=Location,Value=Seattle
```

このコマンドには出力がありません。

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Tagging your resources」を参照してください。

例 2: 複数のタグをリソースに追加する

次の tag-resource の例では、Amazon Comprehend リソースに複数のタグを追加しています。

```
aws comprehend tag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/
example-classifier/version/1" \
    --tags Key=location,Value=Seattle Key=Department,Value=Finance
```

このコマンドには出力がありません。

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Tagging your resources」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: リソースから 1 つのタグを削除するには

次の untag-resource の例では、Amazon Comprehend リソースからタグを 1 つ削除しています。

```
aws comprehend untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/example-classifier/version/1
    --tag-keys Location
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Tagging your resources」を参照してください。

例 2: リソースから複数のタグを削除するには

次の untag-resource の例では、Amazon Comprehend リソースから複数のタグを削除しています。

```
aws comprehend untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/example-classifier/version/1
    --tag-keys Location Department
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Tagging your resources」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-endpoint

次のコード例は、update-endpoint を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: エンドポイントの推論ユニットを更新するには

次の update-endpoint の例では、エンドポイントに関する情報を更新しています。この例では、推論ユニットの数が増加します。

```
aws comprehend update-endpoint \
    --endpoint-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier-endpoint/example-classifier-endpoint
    --desired-inference-units 2
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のエンドポイントの管理」を参照してください。

例 2: エンドポイントのアクティブモデルを更新するには

次の update-endpoint の例では、エンドポイントに関する情報を更新しています。この例では、アクティブモデルが変更されます。

```
aws comprehend update-endpoint \
    --endpoint-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier-endpoint/example-classifier-endpoint
    --active-model-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/example-classifier-new
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Amazon Comprehend のエンドポイントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateEndpoint」を参照してください。

### update-flywheel

次のコード例は、update-flywheel を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フライホイールの設定を更新するには

次の update-flywheel の例では、フライホイールの設定を更新しています。この例では、フライホイールのアクティブモデルが更新されます。

```
aws comprehend update-flywheel \
    --flywheel-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/example-flywheel-1 \
    --active-model-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/example-classifier/version/new-example-classifier-model
```

出力:

```
{
    "FlywheelProperties": {
        "FlywheelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/flywheel-entity",
        "ActiveModelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/example-classifier/version/new-example-classifier-model",
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AmazonComprehendServiceRole-example-role",
        "TaskConfig": {
            "LanguageCode": "en",
            "DocumentClassificationConfig": {
                "Mode": "MULTI_CLASS"
            }
        },
        "DataLakeS3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/flywheel-entity/schemaVersion=1/20230616T200543Z/",
        "DataSecurityConfig": {},
        "Status": "ACTIVE",
        "ModelType": "DOCUMENT_CLASSIFIER",
        "CreationTime": "2023-06-16T20:05:43.242000+00:00",
        "LastModifiedTime": "2023-06-19T04:00:43.027000+00:00",
        "LatestFlywheelIteration": "20230619T040032Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend デベロッパーガイド」の「Flywheel Overview」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateFlywheel」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Amazon Comprehend Medical の例

次のコード例は、Amazon Comprehend Medical で AWS Command Line Interfaceを使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `describe-entities-detection-v2-job`

次のコード例は、describe-entities-detection-v2-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンティティ検出ジョブを記述するには

次の describe-entities-detection-v2-job の例では、非同期エンティティ検出ジョブに関連付けられたプロパティを表示しています。

```
aws comprehendmedical describe-entities-detection-v2-job \
    --job-id "ab9887877365fe70299089371c043b96"
```

出力:

```
{
    "ComprehendMedicalAsyncJobProperties": {
```

```
        "JobId": "ab9887877365fe70299089371c043b96",
        "JobStatus": "COMPLETED",
        "SubmitTime": "2020-03-18T21:20:15.614000+00:00",
        "EndTime": "2020-03-18T21:27:07.350000+00:00",
        "ExpirationTime": "2020-07-16T21:20:15+00:00",
        "InputDataConfig": {
            "S3Bucket": "comp-med-input",
            "S3Key": ""
        },
        "OutputDataConfig": {
            "S3Bucket": "comp-med-output",
            "S3Key": "867139942017-EntitiesDetection-
ab9887877365fe70299089371c043b96/"
        },
        "LanguageCode": "en",
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::867139942017:role/
ComprehendMedicalBatchProcessingRole",
        "ModelVersion": "DetectEntitiesModelV20190930"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend Medical デベロッパーガイド」の「Batch APIs」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEntitiesDetectionV2Job」を参照してください。

### describe-icd10-cm-inference-job

次のコード例は、describe-icd10-cm-inference-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ICD-10-CM 推論ジョブを記述するには

次の describe-icd10-cm-inference-job の例では、指定された job-id を持つリクエストされた推論ジョブのプロパティを表示しています。

```
aws comprehendmedical describe-icd10-cm-inference-job \
    --job-id "5780034166536cdb52ffa3295a1b00a7"
```

出力:

```
{
    "ComprehendMedicalAsyncJobProperties": {
        "JobId": "5780034166536cdb52ffa3295a1b00a7",
        "JobStatus": "COMPLETED",
        "SubmitTime": "2020-05-18T21:20:15.614000+00:00",
        "EndTime": "2020-05-18T21:27:07.350000+00:00",
        "ExpirationTime": "2020-09-16T21:20:15+00:00",
        "InputDataConfig": {
            "S3Bucket": "comp-med-input",
            "S3Key": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
        },
        "OutputDataConfig": {
            "S3Bucket": "comp-med-output",
            "S3Key": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
        },
        "LanguageCode": "en",
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::867139942017:role/
ComprehendMedicalBatchProcessingRole",
        "ModelVersion":  "0.1.0"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend Medical デベロッパーガイド」の「Ontology linking batch analysis」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeIcd10CmInferenceJob」を参照してください。

### describe-phi-detection-job

次のコード例は、describe-phi-detection-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

PHI 検出ジョブを記述するには

次の describe-phi-detection-job の例では、非同期の保護対象の医療情報 (PHI) 検出ジョブに関連付けられたプロパティを表示しています。

```
aws comprehendmedical describe-phi-detection-job \
    --job-id "4750034166536cdb52ffa3295a1b00a3"
```

出力:

```
{
    "ComprehendMedicalAsyncJobProperties": {
        "JobId": "4750034166536cdb52ffa3295a1b00a3",
        "JobStatus": "COMPLETED",
        "SubmitTime": "2020-03-19T20:38:37.594000+00:00",
        "EndTime": "2020-03-19T20:45:07.894000+00:00",
        "ExpirationTime": "2020-07-17T20:38:37+00:00",
        "InputDataConfig": {
            "S3Bucket": "comp-med-input",
            "S3Key": ""
        },
        "OutputDataConfig": {
            "S3Bucket": "comp-med-output",
            "S3Key": "867139942017-PHIDetection-4750034166536cdb52ffa3295a1b00a3/"
        },
        "LanguageCode": "en",
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::867139942017:role/
ComprehendMedicalBatchProcessingRole",
        "ModelVersion": "PHIModelV20190903"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend Medical デベロッパーガイド」の「Batch APIs」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribePhiDetectionJob」を参照してください。

### describe-rx-norm-inference-job

次のコード例は、describe-rx-norm-inference-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

RxNorm 推論ジョブを記述するには

次の describe-rx-norm-inference-job の例では、指定された job-id を持つリクエストされた推論ジョブのプロパティを表示しています。

```
aws comprehendmedical describe-rx-norm-inference-job \
```

```
    --job-id "eg8199877365fc70299089371c043b96"
```

出力:

```
{
    "ComprehendMedicalAsyncJobProperties": {
        "JobId": "g8199877365fc70299089371c043b96",
        "JobStatus": "COMPLETED",
        "SubmitTime": "2020-05-18T21:20:15.614000+00:00",
        "EndTime": "2020-05-18T21:27:07.350000+00:00",
        "ExpirationTime": "2020-09-16T21:20:15+00:00",
        "InputDataConfig": {
            "S3Bucket": "comp-med-input",
            "S3Key": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
        },
        "OutputDataConfig": {
            "S3Bucket": "comp-med-output",
            "S3Key": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
        },
        "LanguageCode": "en",
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::867139942017:role/
ComprehendMedicalBatchProcessingRole",
        "ModelVersion": "0.0.0"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend Medical デベロッパーガイド」の「Ontology linking batch analysis」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeRxNormInferenceJob」を参照してください。

### describe-snomedct-inference-job

次のコード例は、describe-snomedct-inference-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

SNOMED CT 推論ジョブを記述するには

次の describe-snomedct-inference-job の例では、指定された job-id を持つリクエストされた推論ジョブのプロパティを表示しています。

```
aws comprehendmedical describe-snomedct-inference-job \
    --job-id "2630034166536cdb52ffa3295a1b00a7"
```

出力:

```
{
    "ComprehendMedicalAsyncJobProperties": {
        "JobId": "2630034166536cdb52ffa3295a1b00a7",
        "JobStatus": "COMPLETED",
        "SubmitTime": "2021-12-18T21:20:15.614000+00:00",
        "EndTime": "2021-12-18T21:27:07.350000+00:00",
        "ExpirationTime": "2022-05-16T21:20:15+00:00",
        "InputDataConfig": {
            "S3Bucket": "comp-med-input",
            "S3Key": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
        },
        "OutputDataConfig": {
            "S3Bucket": "comp-med-output",
            "S3Key": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
        },
        "LanguageCode": "en",
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::867139942017:role/
ComprehendMedicalBatchProcessingRole",
        "ModelVersion":  "0.1.0"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend Medical デベロッパーガイド」の「Ontology linking batch analysis」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeSnomedctInferenceJob」を参照してください。

### detect-entities-v2

次のコード例は、detect-entities-v2 を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: テキストから直接エンティティを検出するには

次の detect-entities-v2 の例では、検出されたエンティティを表示し、入力テキストから直接タイプに従ってラベル付けしています。

```
aws comprehendmedical detect-entities-v2 \
    --text "Sleeping trouble on present dosage of Clonidine. Severe rash on face and
 leg, slightly itchy."
```

出力:

```
{
    "Id": 0,
    "BeginOffset": 38,
    "EndOffset": 47,
    "Score": 0.9942955374717712,
    "Text": "Clonidine",
    "Category": "MEDICATION",
    "Type": "GENERIC_NAME",
    "Traits": []
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend Medical デベロッパーガイド」の「Detect Entities Version 2」を参照してください。

例 2: ファイルパスからエンティティを検出するには

次の detect-entities-v2 の例では、検出されたエンティティを表示し、ファイルパスのタイプに従ってラベル付けしています。

```
aws comprehendmedical detect-entities-v2 \
    --text file://medical_entities.txt
```

medical_entities.txt の内容:

```
{
    "Sleeping trouble on present dosage of Clonidine. Severe rash on face and leg,
 slightly itchy."
}
```

出力:

```
{
    "Id": 0,
    "BeginOffset": 38,
    "EndOffset": 47,
    "Score": 0.9942955374717712,
    "Text": "Clonidine",
    "Category": "MEDICATION",
    "Type": "GENERIC_NAME",
    "Traits": []
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend Medical デベロッパーガイド」の「Detect Entities Version 2」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DetectEntitiesV2」を参照してください。

### detect-phi

次のコード例は、detect-phi を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 保護対象の医療情報 (PHI) をテキストから直接検出するには

次の detect-phi の例では、検出された保護対象の医療情報 (PHI) エンティティを入力テキストから直接表示しています。

```
aws comprehendmedical detect-phi \
    --text "Patient Carlos Salazar presented with rash on his upper extremities and dry cough. He lives at 100 Main Street, Anytown, USA where he works from his home as a carpenter."
```

出力:

```
{
    "Entities": [
        {
            "Id": 0,
            "BeginOffset": 8,
            "EndOffset": 21,
```

```
            "Score": 0.9914507269859314,
            "Text": "Carlos Salazar",
            "Category": "PROTECTED_HEALTH_INFORMATION",
            "Type": "NAME",
            "Traits": []
        },
        {
            "Id": 1,
            "BeginOffset": 94,
            "EndOffset": 109,
            "Score": 0.871849775314331,
            "Text": "100 Main Street, Anytown, USA",
            "Category": "PROTECTED_HEALTH_INFORMATION",
            "Type": "ADDRESS",
            "Traits": []
        },
        {
            "Id": 2,
            "BeginOffset": 145,
            "EndOffset": 154,
            "Score": 0.8302185535430908,
            "Text": "carpenter",
            "Category": "PROTECTED_HEALTH_INFORMATION",
            "Type": "PROFESSION",
            "Traits": []
        }
    ],
    "ModelVersion": "0.0.0"
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend Medical デベロッパーガイド」の「Detect PHI」を参照してください。

例 2: ファイルパスから直接、保護対象の医療情報 (PHI) を検出するには

次の `detect-phi` の例では、ファイルパスから検出された保護対象の医療情報 (PHI) エンティティを表示しています。

```
aws comprehendmedical detect-phi \
    --text file://phi.txt
```

`phi.txt` の内容:

```
"Patient Carlos Salazar presented with a rash on his upper extremities and a dry
 cough. He lives at 100 Main Street, Anytown, USA, where he works from his home as a
 carpenter."
```

出力:

```
{
    "Entities": [
        {
            "Id": 0,
            "BeginOffset": 8,
            "EndOffset": 21,
            "Score": 0.9914507269859314,
            "Text": "Carlos Salazar",
            "Category": "PROTECTED_HEALTH_INFORMATION",
            "Type": "NAME",
            "Traits": []
        },
        {
            "Id": 1,
            "BeginOffset": 94,
            "EndOffset": 109,
            "Score": 0.871849775314331,
            "Text": "100 Main Street, Anytown, USA",
            "Category": "PROTECTED_HEALTH_INFORMATION",
            "Type": "ADDRESS",
            "Traits": []
        },
        {
            "Id": 2,
            "BeginOffset": 145,
            "EndOffset": 154,
            "Score": 0.8302185535430908,
            "Text": "carpenter",
            "Category": "PROTECTED_HEALTH_INFORMATION",
            "Type": "PROFESSION",
            "Traits": []
        }
    ],
    "ModelVersion": "0.0.0"
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend Medical デベロッパーガイド」の「Detect PHI」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DetectPhi」を参照してください。

### `infer-icd10-cm`

次のコード例は、`infer-icd10-cm` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 病状エンティティを検出し、テキストから直接 ICD-10-CM オントロジーにリンクするには

次の `infer-icd10-cm` の例では、検出された病状エンティティにラベルを付け、それらのエンティティを国際疾病分類の 2019 年改訂版 (ICD-10-CM) のコードにリンクしています。

```
aws comprehendmedical infer-icd10-cm \
    --text "The patient complains of abdominal pain, has a long-standing history of
 diabetes treated with Micronase daily."
```

出力:

```
{
    "Entities": [
        {
            "Id": 0,
            "Text": "abdominal pain",
            "Category": "MEDICAL_CONDITION",
            "Type": "DX_NAME",
            "Score": 0.9475538730621338,
            "BeginOffset": 28,
            "EndOffset": 42,
            "Attributes": [],
            "Traits": [
                {
                    "Name": "SYMPTOM",
                    "Score": 0.6724207401275635
                }
            ],
            "ICD10CMConcepts": [
                {
                    "Description": "Unspecified abdominal pain",
```

```
                    "Code": "R10.9",
                    "Score": 0.6904221177101135
                },
                {
                    "Description": "Epigastric pain",
                    "Code": "R10.13",
                    "Score": 0.1364113688468933
                },
                {
                    "Description": "Generalized abdominal pain",
                    "Code": "R10.84",
                    "Score": 0.12508003413677216
                },
                {
                    "Description": "Left lower quadrant pain",
                    "Code": "R10.32",
                    "Score": 0.10063883662223816
                },
                {
                    "Description": "Lower abdominal pain, unspecified",
                    "Code": "R10.30",
                    "Score": 0.09933677315711975
                }
            ]
        },
        {
            "Id": 1,
            "Text": "diabetes",
            "Category": "MEDICAL_CONDITION",
            "Type": "DX_NAME",
            "Score": 0.9899052977561951,
            "BeginOffset": 75,
            "EndOffset": 83,
            "Attributes": [],
            "Traits": [
                {
                    "Name": "DIAGNOSIS",
                    "Score": 0.9258432388305664
                }
            ],
            "ICD10CMConcepts": [
                {
                    "Description": "Type 2 diabetes mellitus without complications",
                    "Code": "E11.9",
```

```
                    "Score": 0.7158446311950684
                },
                {
                    "Description": "Family history of diabetes mellitus",
                    "Code": "Z83.3",
                    "Score": 0.5704703330993652
                },
                {
                    "Description": "Family history of other endocrine, nutritional
 and metabolic diseases",
                    "Code": "Z83.49",
                    "Score": 0.19856023788452148
                },
                {
                    "Description": "Type 1 diabetes mellitus with ketoacidosis
 without coma",
                    "Code": "E10.10",
                    "Score": 0.13285516202449799
                },
                {
                    "Description": "Type 2 diabetes mellitus with hyperglycemia",
                    "Code": "E11.65",
                    "Score": 0.0993388369679451
                }
            ]
        }
    ],
    "ModelVersion": "0.1.0"
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend Medical デベロッパーガイド」の「Infer ICD10-CM」を参照してください。

例 2: ファイルパスウェイから病状エンティティを検出し、ICD-10-CM オントロジーにリンクするには

次の `infer-icd-10-cm` の例では、検出された病状エンティティにラベルを付け、それらのエンティティを国際疾病分類の 2019 年改訂版 (ICD-10-CM) のコードにリンクしています。

```
aws comprehendmedical infer-icd10-cm \
    --text file://icd10cm.txt
```

`icd10cm.txt` の内容:

```
{
    "The patient complains of abdominal pain, has a long-standing history of
 diabetes treated with Micronase daily."
}
```

出力:

```
{
    "Entities": [
        {
            "Id": 0,
            "Text": "abdominal pain",
            "Category": "MEDICAL_CONDITION",
            "Type": "DX_NAME",
            "Score": 0.9475538730621338,
            "BeginOffset": 28,
            "EndOffset": 42,
            "Attributes": [],
            "Traits": [
                {
                    "Name": "SYMPTOM",
                    "Score": 0.6724207401275635
                }
            ],
            "ICD10CMConcepts": [
                {
                    "Description": "Unspecified abdominal pain",
                    "Code": "R10.9",
                    "Score": 0.6904221177101135
                },
                {
                    "Description": "Epigastric pain",
                    "Code": "R10.13",
                    "Score": 0.1364113688468933
                },
                {
                    "Description": "Generalized abdominal pain",
                    "Code": "R10.84",
                    "Score": 0.12508003413677216
                },
                {
                    "Description": "Left lower quadrant pain",
                    "Code": "R10.32",
```

```
                    "Score": 0.10063883662223816
                },
                {
                    "Description": "Lower abdominal pain, unspecified",
                    "Code": "R10.30",
                    "Score": 0.09933677315711975
                }
            ]
        },
        {
            "Id": 1,
            "Text": "diabetes",
            "Category": "MEDICAL_CONDITION",
            "Type": "DX_NAME",
            "Score": 0.9899052977561951,
            "BeginOffset": 75,
            "EndOffset": 83,
            "Attributes": [],
            "Traits": [
                {
                    "Name": "DIAGNOSIS",
                    "Score": 0.9258432388305664
                }
            ],
            "ICD10CMConcepts": [
                {
                    "Description": "Type 2 diabetes mellitus without complications",
                    "Code": "E11.9",
                    "Score": 0.7158446311950684
                },
                {
                    "Description": "Family history of diabetes mellitus",
                    "Code": "Z83.3",
                    "Score": 0.5704703330993652
                },
                {
                    "Description": "Family history of other endocrine, nutritional
and metabolic diseases",
                    "Code": "Z83.49",
                    "Score": 0.19856023788452148
                },
                {
                    "Description": "Type 1 diabetes mellitus with ketoacidosis
without coma",
```

```
                    "Code": "E10.10",
                    "Score": 0.13285516202449799
                },
                {
                    "Description": "Type 2 diabetes mellitus with hyperglycemia",
                    "Code": "E11.65",
                    "Score": 0.0993388369679451
                }
            ]
        }
    ],
    "ModelVersion": "0.1.0"
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend Medical デベロッパーガイド」の「Infer-ICD10-CM」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「InferIcd10Cm」を参照してください。

### `infer-rx-norm`

次のコード例は、`infer-rx-norm` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 薬剤エンティティを検出し、テキストから直接 RxNorm にリンクするには

次の `infer-rx-norm` の例では、検出された薬剤エンティティを表示してラベル付けし、それらのエンティティを米国国立医学図書館の RxNorm データベースの概念識別子 (RxCUI) にリンクしています。

```
aws comprehendmedical infer-rx-norm \
    --text "Patient reports taking Levothyroxine 125 micrograms p.o. once daily, but denies taking Synthroid."
```

出力:

```
{
    "Entities": [
        {
            "Id": 0,
```

```
            "Text": "Levothyroxine",
            "Category": "MEDICATION",
            "Type": "GENERIC_NAME",
            "Score": 0.9996285438537598,
            "BeginOffset": 23,
            "EndOffset": 36,
            "Attributes": [
                {
                    "Type": "DOSAGE",
                    "Score": 0.9892290830612183,
                    "RelationshipScore": 0.9997978806495667,
                    "Id": 1,
                    "BeginOffset": 37,
                    "EndOffset": 51,
                    "Text": "125 micrograms",
                    "Traits": []
                },
                {
                    "Type": "ROUTE_OR_MODE",
                    "Score": 0.9988924860954285,
                    "RelationshipScore": 0.998291552066803,
                    "Id": 2,
                    "BeginOffset": 52,
                    "EndOffset": 56,
                    "Text": "p.o.",
                    "Traits": []
                },
                {
                    "Type": "FREQUENCY",
                    "Score": 0.9953463673591614,
                    "RelationshipScore": 0.9999889135360718,
                    "Id": 3,
                    "BeginOffset": 57,
                    "EndOffset": 67,
                    "Text": "once daily",
                    "Traits": []
                }
            ],
            "Traits": [],
            "RxNormConcepts": [
                {
                    "Description": "Levothyroxine Sodium 0.125 MG Oral Tablet",
                    "Code": "966224",
                    "Score": 0.9912070631980896
```

```
                },
                {
                    "Description": "Levothyroxine Sodium 0.125 MG Oral Capsule",
                    "Code": "966405",
                    "Score": 0.8698278665542603
                },
                {
                    "Description": "Levothyroxine Sodium 0.125 MG Oral Tablet
[Synthroid]",
                    "Code": "966191",
                    "Score": 0.7448257803916931
                },
                {
                    "Description": "levothyroxine",
                    "Code": "10582",
                    "Score": 0.7050482630729675
                },
                {
                    "Description": "Levothyroxine Sodium 0.125 MG Oral Tablet
[Levoxyl]",
                    "Code": "966190",
                    "Score": 0.6921631693840027
                }
            ]
        },
        {
            "Id": 4,
            "Text": "Synthroid",
            "Category": "MEDICATION",
            "Type": "BRAND_NAME",
            "Score": 0.9946461319923401,
            "BeginOffset": 86,
            "EndOffset": 95,
            "Attributes": [],
            "Traits": [
                {
                    "Name": "NEGATION",
                    "Score": 0.5167351961135864
                }
            ],
            "RxNormConcepts": [
                {
                    "Description": "Synthroid",
                    "Code": "224920",
```

```
                    "Score": 0.9462039470672607
                },
                {
                    "Description": "Levothyroxine Sodium 0.088 MG Oral Tablet
 [Synthroid]",
                    "Code": "966282",
                    "Score": 0.8309829235076904
                },
                {
                    "Description": "Levothyroxine Sodium 0.125 MG Oral Tablet
 [Synthroid]",
                    "Code": "966191",
                    "Score": 0.4945160448551178
                },
                {
                    "Description": "Levothyroxine Sodium 0.05 MG Oral Tablet
 [Synthroid]",
                    "Code": "966247",
                    "Score": 0.3674522042274475
                },
                {
                    "Description": "Levothyroxine Sodium 0.025 MG Oral Tablet
 [Synthroid]",
                    "Code": "966158",
                    "Score": 0.2588822841644287
                }
            ]
        }
    ],
    "ModelVersion": "0.0.0"
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend Medical デベロッパーガイド」の「Infer RxNorm」を参照してください。

例 2: 薬剤エンティティを検出し、ファイルパスから RxNorm にリンクするには。

次の `infer-rx-norm` の例では、検出された薬剤エンティティを表示してラベル付けし、それらのエンティティを米国国立医学図書館の RxNorm データベースの概念識別子 (RxCUI) にリンクしています。

```
aws comprehendmedical infer-rx-norm \
    --text file://rxnorm.txt
```

rxnorm.txt の内容:

```
{
    "Patient reports taking Levothyroxine 125 micrograms p.o. once daily, but denies
 taking Synthroid."
}
```

出力:

```
{
    "Entities": [
        {
            "Id": 0,
            "Text": "Levothyroxine",
            "Category": "MEDICATION",
            "Type": "GENERIC_NAME",
            "Score": 0.9996285438537598,
            "BeginOffset": 23,
            "EndOffset": 36,
            "Attributes": [
                {
                    "Type": "DOSAGE",
                    "Score": 0.9892290830612183,
                    "RelationshipScore": 0.9997978806495667,
                    "Id": 1,
                    "BeginOffset": 37,
                    "EndOffset": 51,
                    "Text": "125 micrograms",
                    "Traits": []
                },
                {
                    "Type": "ROUTE_OR_MODE",
                    "Score": 0.9988924860954285,
                    "RelationshipScore": 0.998291552066803,
                    "Id": 2,
                    "BeginOffset": 52,
                    "EndOffset": 56,
                    "Text": "p.o.",
                    "Traits": []
                },
                {
                    "Type": "FREQUENCY",
                    "Score": 0.9953463673591614,
```

```
                    "RelationshipScore": 0.9999889135360718,
                    "Id": 3,
                    "BeginOffset": 57,
                    "EndOffset": 67,
                    "Text": "once daily",
                    "Traits": []
                }
            ],
            "Traits": [],
            "RxNormConcepts": [
                {
                    "Description": "Levothyroxine Sodium 0.125 MG Oral Tablet",
                    "Code": "966224",
                    "Score": 0.9912070631980896
                },
                {
                    "Description": "Levothyroxine Sodium 0.125 MG Oral Capsule",
                    "Code": "966405",
                    "Score": 0.8698278665542603
                },
                {
                    "Description": "Levothyroxine Sodium 0.125 MG Oral Tablet
[Synthroid]",
                    "Code": "966191",
                    "Score": 0.7448257803916931
                },
                {
                    "Description": "levothyroxine",
                    "Code": "10582",
                    "Score": 0.7050482630729675
                },
                {
                    "Description": "Levothyroxine Sodium 0.125 MG Oral Tablet
[Levoxyl]",
                    "Code": "966190",
                    "Score": 0.6921631693840027
                }
            ]
        },
        {
            "Id": 4,
            "Text": "Synthroid",
            "Category": "MEDICATION",
            "Type": "BRAND_NAME",
```

```
            "Score": 0.9946461319923401,
            "BeginOffset": 86,
            "EndOffset": 95,
            "Attributes": [],
            "Traits": [
                {
                    "Name": "NEGATION",
                    "Score": 0.5167351961135864
                }
            ],
            "RxNormConcepts": [
                {
                    "Description": "Synthroid",
                    "Code": "224920",
                    "Score": 0.9462039470672607
                },
                {
                    "Description": "Levothyroxine Sodium 0.088 MG Oral Tablet
[Synthroid]",
                    "Code": "966282",
                    "Score": 0.8309829235076904
                },
                {
                    "Description": "Levothyroxine Sodium 0.125 MG Oral Tablet
[Synthroid]",
                    "Code": "966191",
                    "Score": 0.4945160448551178
                },
                {
                    "Description": "Levothyroxine Sodium 0.05 MG Oral Tablet
[Synthroid]",
                    "Code": "966247",
                    "Score": 0.3674522042274475
                },
                {
                    "Description": "Levothyroxine Sodium 0.025 MG Oral Tablet
[Synthroid]",
                    "Code": "966158",
                    "Score": 0.2588822841644287
                }
            ]
        }
    ],
    "ModelVersion": "0.0.0"
```

```
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend Medical デベロッパーガイド」の「Infer RxNorm」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「InferRxNorm」を参照してください。

### `infer-snomedct`

次のコード例は、`infer-snomedct` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例: エンティティを検出し、テキストから直接 SNOMED CT オントロジーにリンクする

次の `infer-snomedct` の例では、薬剤エンティティを検出し、それらを 2021-03 バージョンの国際医療用語集 (Systematized Nomenclature of Medicine, Clinical Terms: SNOMED CT) の概念にリンクする方法を示しています。

```
aws comprehendmedical infer-snomedct \
    --text "The patient complains of abdominal pain, has a long-standing history of
 diabetes treated with Micronase daily."
```

出力:

```
{
    "Entities": [
        {
            "Id": 3,
            "BeginOffset": 26,
            "EndOffset": 40,
            "Score": 0.9598260521888733,
            "Text": "abdominal pain",
            "Category": "MEDICAL_CONDITION",
            "Type": "DX_NAME",
            "Traits": [
                {
                    "Name": "SYMPTOM",
                    "Score": 0.6819021701812744
                }
            ]
```

```
        },
        {
            "Id": 4,
            "BeginOffset": 73,
            "EndOffset": 81,
            "Score": 0.9905840158462524,
            "Text": "diabetes",
            "Category": "MEDICAL_CONDITION",
            "Type": "DX_NAME",
            "Traits": [
                {
                    "Name": "DIAGNOSIS",
                    "Score": 0.9255214333534241
                }
            ]
        },
        {
            "Id": 1,
            "BeginOffset": 95,
            "EndOffset": 104,
            "Score": 0.6371926665306091,
            "Text": "Micronase",
            "Category": "MEDICATION",
            "Type": "BRAND_NAME",
            "Traits": [],
            "Attributes": [
                {
                    "Type": "FREQUENCY",
                    "Score": 0.9761165380477905,
                    "RelationshipScore": 0.9984188079833984,
                    "RelationshipType": "FREQUENCY",
                    "Id": 2,
                    "BeginOffset": 105,
                    "EndOffset": 110,
                    "Text": "daily",
                    "Category": "MEDICATION",
                    "Traits": []
                }
            ]
        }
    ],
    "UnmappedAttributes": [],
    "ModelVersion": "1.0.0"
```

```
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend Medical デベロッパーガイド」の「InferSNOMEDCT」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「InferSnomedct」を参照してください。

### list-entities-detection-v2-jobs

次のコード例は、list-entities-detection-v2-jobs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンティティ検出ジョブを一覧表示するには

次の list-entities-detection-v2-jobs の例では、現在の非同期検出ジョブを一覧表示しています。

```
aws comprehendmedical list-entities-detection-v2-jobs
```

出力:

```
{
    "ComprehendMedicalAsyncJobPropertiesList": [
        {
            "JobId": "ab9887877365fe70299089371c043b96",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2020-03-19T20:38:37.594000+00:00",
            "EndTime": "2020-03-19T20:45:07.894000+00:00",
            "ExpirationTime": "2020-07-17T20:38:37+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Bucket": "comp-med-input",
                "S3Key": ""
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Bucket": "comp-med-output",
                "S3Key": "867139942017-EntitiesDetection-
ab9887877365fe70299089371c043b96/"
            },
            "LanguageCode": "en",
```

```
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::867139942017:role/
ComprehendMedicalBatchProcessingRole",
            "ModelVersion": "DetectEntitiesModelV20190930"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend Medical デベロッパーガイド」の「Batch APIs」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListEntitiesDetectionV2Jobs」を参照してください。

### `list-icd10-cm-inference-jobs`

次のコード例は、`list-icd10-cm-inference-jobs` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在のすべての ICD-10-CM 推論ジョブを一覧表示するには

次の例では、`list-icd10-cm-inference-jobs` オペレーションが現在の非同期 ICD-10-CM バッチ推論ジョブのリストを返す方法を示します。

```
aws comprehendmedical list-icd10-cm-inference-jobs
```

出力:

```
{
    "ComprehendMedicalAsyncJobPropertiesList": [
        {
            "JobId": "5780034166536cdb52ffa3295a1b00a7",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2020-05-19T20:38:37.594000+00:00",
            "EndTime": "2020-05-19T20:45:07.894000+00:00",
            "ExpirationTime": "2020-09-17T20:38:37+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Bucket": "comp-med-input",
                "S3Key": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Bucket": "comp-med-output",
```

```
                "S3Key": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
            },
            "LanguageCode": "en",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::867139942017:role/
ComprehendMedicalBatchProcessingRole",
            "ModelVersion":  "0.1.0"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend Medical デベロッパーガイド」の「Ontology linking batch analysis」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListIcd10CmInferenceJobs」を参照してください。

### list-phi-detection-jobs

次のコード例は、list-phi-detection-jobs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

保護対象の医療情報 (PHI) 検出ジョブを一覧表示するには

次の list-phi-detection-jobs の例では、現在の保護対象の医療情報 (PHI) 検出ジョブを一覧表示しています。

```
aws comprehendmedical list-phi-detection-jobs
```

出力:

```
{
    "ComprehendMedicalAsyncJobPropertiesList": [
        {
            "JobId": "4750034166536cdb52ffa3295a1b00a3",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2020-03-19T20:38:37.594000+00:00",
            "EndTime": "2020-03-19T20:45:07.894000+00:00",
            "ExpirationTime": "2020-07-17T20:38:37+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Bucket": "comp-med-input",
                "S3Key": ""
```

```
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Bucket": "comp-med-output",
                "S3Key": "867139942017-
PHIDetection-4750034166536cdb52ffa3295a1b00a3/"
            },
            "LanguageCode": "en",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::867139942017:role/
ComprehendMedicalBatchProcessingRole",
            "ModelVersion": "PHIModelV20190903"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend Medical デベロッパーガイド」の「Batch APIs」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPhiDetectionJobs」を参照してください。

### `list-rx-norm-inference-jobs`

次のコード例は、`list-rx-norm-inference-jobs` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在のすべての Rx-Norm 推論ジョブを一覧表示するには

次の例では、`list-rx-norm-inference-jobs` が現在の非同期 Rx-Norm バッチ推論ジョブのリストを返す方法を示します。

```
aws comprehendmedical list-rx-norm-inference-jobs
```

出力:

```
{
    "ComprehendMedicalAsyncJobPropertiesList": [
        {
            "JobId": "4980034166536cfb52gga3295a1b00a3",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2020-05-19T20:38:37.594000+00:00",
            "EndTime": "2020-05-19T20:45:07.894000+00:00",
```

```
            "ExpirationTime": "2020-09-17T20:38:37+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Bucket": "comp-med-input",
                "S3Key": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Bucket": "comp-med-output",
                "S3Key": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
            },
            "LanguageCode": "en",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::867139942017:role/
ComprehendMedicalBatchProcessingRole",
            "ModelVersion": "0.0.0"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend Medical デベロッパーガイド」の「Ontology linking batch analysis」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListRxNormInferenceJobs」を参照してください。

### `list-snomedct-inference-jobs`

次のコード例は、`list-snomedct-inference-jobs` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべての SNOMED CT 推論ジョブを一覧表示するには

次の例では、`list-snomedct-inference-jobs` オペレーションが現在の非同期 SNOMED CT バッチ推論ジョブのリストを返す方法を示します。

```
aws comprehendmedical list-snomedct-inference-jobs
```

出力:

```
{
    "ComprehendMedicalAsyncJobPropertiesList": [
        {
            "JobId": "5780034166536cdb52ffa3295a1b00a7",
            "JobStatus": "COMPLETED",
```

```
            "SubmitTime": "2020-05-19T20:38:37.594000+00:00",
            "EndTime": "2020-05-19T20:45:07.894000+00:00",
            "ExpirationTime": "2020-09-17T20:38:37+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Bucket": "comp-med-input",
                "S3Key": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Bucket": "comp-med-output",
                "S3Key": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
            },
            "LanguageCode": "en",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::867139942017:role/
ComprehendMedicalBatchProcessingRole",
            "ModelVersion":  "0.1.0"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend Medical デベロッパーガイド」の「Ontology linking batch analysis」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListSnomedctInferenceJobs」を参照してください。

### start-entities-detection-v2-job

次のコード例は、start-entities-detection-v2-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンティティ検出ジョブを開始するには

次の start-entities-detection-v2-job の例では、非同期エンティティ検出ジョブを開始しています。

```
aws comprehendmedical start-entities-detection-v2-job \
    --input-data-config "S3Bucket=comp-med-input" \
    --output-data-config "S3Bucket=comp-med-output" \
    --data-access-role-arn arn:aws:iam::867139942017:role/
ComprehendMedicalBatchProcessingRole \
    --language-code en
```

出力:

```
{
    "JobId": "ab9887877365fe70299089371c043b96"
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend Medical デベロッパーガイド」の「Batch APIs」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartEntitiesDetectionV2Job」を参照してください。

### start-icd10-cm-inference-job

次のコード例は、start-icd10-cm-inference-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ICD-10-CM 推論ジョブを開始するには

次の start-icd10-cm-inference-job の例では、ICD-10-CM 推論バッチ分析ジョブを開始しています。

```
aws comprehendmedical start-icd10-cm-inference-job \
    --input-data-config "S3Bucket=comp-med-input" \
    --output-data-config "S3Bucket=comp-med-output" \
    --data-access-role-arn arn:aws:iam::867139942017:role/
ComprehendMedicalBatchProcessingRole \
    --language-code en
```

出力:

```
{
    "JobId": "ef7289877365fc70299089371c043b96"
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend Medical デベロッパーガイド」の「Ontology linking batch analysis」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartIcd10CmInferenceJob」を参照してください。

### start-phi-detection-job

次のコード例は、start-phi-detection-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

PHI 検出ジョブを開始するには

次の start-phi-detection-job の例では、非同期 PHI エンティティ検出ジョブを開始しています。

```
aws comprehendmedical start-phi-detection-job \
    --input-data-config "S3Bucket=comp-med-input" \
    --output-data-config "S3Bucket=comp-med-output" \
    --data-access-role-arn arn:aws:iam::867139942017:role/
ComprehendMedicalBatchProcessingRole \
    --language-code en
```

出力:

```
{
    "JobId": "ab9887877365fe70299089371c043b96"
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend Medical デベロッパーガイド」の「Batch APIs」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartPhiDetectionJob」を参照してください。

### start-rx-norm-inference-job

次のコード例は、start-rx-norm-inference-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

RxNorm 推論ジョブを開始するには

次の start-rx-norm-inference-job の例では、RxNorm 推論バッチ分析ジョブを開始しています。

```
aws comprehendmedical start-rx-norm-inference-job \
```

```
    --input-data-config "S3Bucket=comp-med-input" \
    --output-data-config "S3Bucket=comp-med-output" \
    --data-access-role-arn arn:aws:iam::867139942017:role/
ComprehendMedicalBatchProcessingRole \
    --language-code en
```

出力:

```
{
    "JobId": "eg8199877365fc70299089371c043b96"
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend Medical デベロッパーガイド」の「Ontology linking batch analysis」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartRxNormInferenceJob」を参照してください。

### start-snomedct-inference-job

次のコード例は、start-snomedct-inference-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

SNOMED CT 推論ジョブを開始するには

次の start-snomedct-inference-job の例では、SNOMED CT 推論バッチ分析ジョブを開始しています。

```
aws comprehendmedical start-snomedct-inference-job \
    --input-data-config "S3Bucket=comp-med-input" \
    --output-data-config "S3Bucket=comp-med-output" \
    --data-access-role-arn arn:aws:iam::867139942017:role/
ComprehendMedicalBatchProcessingRole \
    --language-code en
```

出力:

```
{
    "JobId": "dg7289877365fc70299089371c043b96"
```

```
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend Medical デベロッパーガイド」の「Ontology linking batch analysis」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartSnomedctInferenceJob」を参照してください。

### stop-entities-detection-v2-job

次のコード例は、stop-entities-detection-v2-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンティティ検出ジョブを停止するには

次の stop-entities-detection-v2-job の例では、非同期エンティティ検出ジョブを停止しています。

```
aws comprehendmedical stop-entities-detection-v2-job \
    --job-id "ab9887877365fe70299089371c043b96"
```

出力:

```
{
    "JobId": "ab9887877365fe70299089371c043b96"
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend Medical デベロッパーガイド」の「Batch APIs」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopEntitiesDetectionV2Job」を参照してください。

### stop-icd10-cm-inference-job

次のコード例は、stop-icd10-cm-inference-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ICD-10-CM 推論ジョブを停止するには

次の stop-icd10-cm-inference-job の例では、ICD-10-CM 推論バッチ分析ジョブを停止しています。

```
aws comprehendmedical stop-icd10-cm-inference-job \
    --job-id "4750034166536cdb52ffa3295a1b00a3"
```

出力:

```
{
    "JobId": "ef7289877365fc70299089371c043b96",
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend Medical デベロッパーガイド」の「Ontology linking batch analysis」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopIcd10CmInferenceJob」を参照してください。

### stop-phi-detection-job

次のコード例は、stop-phi-detection-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

保護対象の医療情報 (PHI) 検出ジョブを停止するには

次の stop-phi-detection-job の例では、非同期保護対象の医療情報 (PHI) 検出ジョブを停止しています。

```
aws comprehendmedical stop-phi-detection-job \
    --job-id "4750034166536cdb52ffa3295a1b00a3"
```

出力:

```
{
    "JobId": "ab9887877365fe70299089371c043b96"
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend Medical デベロッパーガイド」の「Batch APIs」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopPhiDetectionJob」を参照してください。

### stop-rx-norm-inference-job

次のコード例は、stop-rx-norm-inference-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

RxNorm 推論ジョブを停止するには

次の stop-rx-norm-inference-job の例では、ICD-10-CM 推論バッチ分析ジョブを停止しています。

```
aws comprehendmedical stop-rx-norm-inference-job \
    --job-id "eg8199877365fc70299089371c043b96"
```

出力:

```
{
    "JobId": "eg8199877365fc70299089371c043b96",
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend Medical デベロッパーガイド」の「Ontology linking batch analysis」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopRxNormInferenceJob」を参照してください。

### stop-snomedct-inference-job

次のコード例は、stop-snomedct-inference-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

SNOMED CT 推論ジョブを停止するには

次の stop-snomedct-inference-job の例では、SNOMED CT 推論バッチ分析ジョブを停止しています。

```
aws comprehendmedical stop-snomedct-inference-job \
```

```
    --job-id "8750034166436cdb52ffa3295a1b00a1"
```

出力:

```
{
    "JobId": "8750034166436cdb52ffa3295a1b00a1",
}
```

詳細については、「Amazon Comprehend Medical デベロッパーガイド」の「Ontology linking batch analysis」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopSnomedctInferenceJob」を参照してください。

## AWS Config examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS Config で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `delete-config-rule`

次のコード例は、`delete-config-rule` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Config ルールを削除するには

次のコマンドは、`MyConfigRule` という名前の AWS Config ルールを削除します。

```
aws configservice delete-config-rule --config-rule-name MyConfigRule
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteConfigRule」を参照してください。

### delete-delivery-channel

次のコード例は、delete-delivery-channel を使用する方法を示しています。

AWS CLI

配信チャネルを削除するには

次のコマンドでは、デフォルトの配信チャネルを削除しています。

```
aws configservice delete-delivery-channel --delivery-channel-name default
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDeliveryChannel」を参照してください。

### delete-evaluation-results

次のコード例は、delete-evaluation-results を使用する方法を示しています。

AWS CLI

手動で評価結果を削除するには

次のコマンドは、AWS のマネージドルール s3-bucket-versioning-enabled の現在の評価結果を削除します。

```
aws configservice delete-evaluation-results --config-rule-name s3-bucket-versioning-enabled
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteEvaluationResults」を参照してください。

### deliver-config-snapshot

次のコード例は、deliver-config-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

設定スナップショットを配信するには

次のコマンドは、デフォルトの配信チャネルに属する Amazon S3 バケットに設定スナップショットを配信します。

```
aws configservice deliver-config-snapshot --delivery-channel-name default
```

出力:

```
{
    "configSnapshotId": "d0333b00-a683-44af-921e-examplefb794"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeliverConfigSnapshot」を参照してください。

### describe-compliance-by-config-rule

次のコード例は、describe-compliance-by-config-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Config ルールのコンプライアンス情報を取得するには

次のコマンドは、1 つ以上の AWS リソースによって違反された各 AWS Config ルールのコンプライアンス情報を返します。

```
aws configservice describe-compliance-by-config-rule --compliance-
types NON_COMPLIANT
```

出力では、各 CappedCount 属性の値は、関連するルールに準拠していないリソースの数を示します。例えば、次の出力は、3 つのリソースが InstanceTypesAreT2micro という名前のルールに準拠していないことを示しています。

出力:

```
{
    "ComplianceByConfigRules": [
```

```
        {
            "Compliance": {
                "ComplianceContributorCount": {
                    "CappedCount": 3,
                    "CapExceeded": false
                },
                "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
            },
            "ConfigRuleName": "InstanceTypesAreT2micro"
        },
        {
            "Compliance": {
                "ComplianceContributorCount": {
                    "CappedCount": 10,
                    "CapExceeded": false
                },
                "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
            },
            "ConfigRuleName": "RequiredTagsForVolumes"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeComplianceByConfigRule」を参照してください。

### `describe-compliance-by-resource`

次のコード例は、`describe-compliance-by-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS リソースのコンプライアンス情報を取得するには

次のコマンドは、AWS Config によって記録され、1 つ以上のルールに違反する各 EC2 インスタンスのコンプライアンス情報を返します。

```
aws configservice describe-compliance-by-resource --resource-type AWS::EC2::Instance
 --compliance-types NON_COMPLIANT
```

出力では、各 CappedCount 属性の値は、リソースが違反するルールの数を示します。例えば、次の出力は、インスタンス i-1a2b3c4d が 2 つのルールに違反していることを示しています。

出力:

```
{
    "ComplianceByResources": [
        {
            "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
            "ResourceId": "i-1a2b3c4d",
            "Compliance": {
                "ComplianceContributorCount": {
                    "CappedCount": 2,
                    "CapExceeded": false
                },
                "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
            }
        },
        {
            "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
            "ResourceId": "i-2a2b3c4d ",
            "Compliance": {
                "ComplianceContributorCount": {
                    "CappedCount": 3,
                    "CapExceeded": false
                },
                "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
            }
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeComplianceByResource」を参照してください。

### describe-config-rule-evaluation-status

次のコード例は、describe-config-rule-evaluation-status を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Config ルールのステータス情報を取得するには

次のコマンドは、MyConfigRule という名前の AWS Config ルールのステータス情報を返します。

```
aws configservice describe-config-rule-evaluation-status --config-rule-
names MyConfigRule
```

出力:

```
{
    "ConfigRulesEvaluationStatus": [
        {
            "ConfigRuleArn": "arn:aws:config:us-east-1:123456789012:config-rule/
config-rule-abcdef",
            "FirstActivatedTime": 1450311703.844,
            "ConfigRuleId": "config-rule-abcdef",
            "LastSuccessfulInvocationTime": 1450314643.156,
            "ConfigRuleName": "MyConfigRule"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeConfigRuleEvaluationStatus」を参照してください。

### describe-config-rules

次のコード例は、describe-config-rules を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Config ルールの詳細を取得するには

次のコマンドは、InstanceTypesAreT2micro という名前の AWS Config ルールの詳細を返します。

```
aws configservice describe-config-rules --config-rule-names InstanceTypesAreT2micro
```

出力:

```
{
```

```
    "ConfigRules": [
        {
            "ConfigRuleState": "ACTIVE",
            "Description": "Evaluates whether EC2 instances are the t2.micro type.",
            "ConfigRuleName": "InstanceTypesAreT2micro",
            "ConfigRuleArn": "arn:aws:config:us-east-1:123456789012:config-rule/
config-rule-abcdef",
            "Source": {
                "Owner": "CUSTOM_LAMBDA",
                "SourceIdentifier": "arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:function:InstanceTypeCheck",
                "SourceDetails": [
                    {
                        "EventSource": "aws.config",
                        "MessageType": "ConfigurationItemChangeNotification"
                    }
                ]
            },
            "InputParameters": "{\"desiredInstanceType\":\"t2.micro\"}",
            "Scope": {
                "ComplianceResourceTypes": [
                    "AWS::EC2::Instance"
                ]
            },
            "ConfigRuleId": "config-rule-abcdef"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeConfigRules」を参照してください。

### describe-configuration-recorder-status

次のコード例は、describe-configuration-recorder-status を使用する方法を示しています。

AWS CLI

設定レコーダーのステータス情報を取得するには

次のコマンドは、デフォルトの設定レコーダーのステータスを返します。

```
aws configservice describe-configuration-recorder-status
```

出力:

```
{
    "ConfigurationRecordersStatus": [
        {
            "name": "default",
            "lastStatus": "SUCCESS",
            "recording": true,
            "lastStatusChangeTime": 1452193834.344,
            "lastStartTime": 1441039997.819,
            "lastStopTime": 1441039992.835
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeConfigurationRecorderStatus」を参照してください。

### describe-configuration-recorders

次のコード例は、describe-configuration-recorders を使用する方法を示しています。

AWS CLI

設定レコーダーの詳細を取得するには

次のコマンドは、デフォルト設定レコーダーの詳細を返します。

```
aws configservice describe-configuration-recorders
```

出力:

```
{
    "ConfigurationRecorders": [
        {
            "recordingGroup": {
                "allSupported": true,
                "resourceTypes": [],
```

```
                "includeGlobalResourceTypes": true
            },
            "roleARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/config-ConfigRole-
A1B2C3D4E5F6",
            "name": "default"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeConfigurationRecorders」を参照してください。

### describe-delivery-channel-status

次のコード例は、describe-delivery-channel-status を使用する方法を示しています。

AWS CLI

配信チャネルのステータス情報を取得するには

次のコマンドは、配信チャネルのステータスを返します。

```
aws configservice describe-delivery-channel-status
```

出力:

```
{
    "DeliveryChannelsStatus": [
        {
            "configStreamDeliveryInfo": {
                "lastStatusChangeTime": 1452193834.381,
                "lastStatus": "SUCCESS"
            },
            "configHistoryDeliveryInfo": {
                "lastSuccessfulTime": 1450317838.412,
                "lastStatus": "SUCCESS",
                "lastAttemptTime": 1450317838.412
            },
            "configSnapshotDeliveryInfo": {
                "lastSuccessfulTime": 1452185597.094,
                "lastStatus": "SUCCESS",
                "lastAttemptTime": 1452185597.094
```

```
            },
            "name": "default"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDeliveryChannelStatus」を参照してください。

### describe-delivery-channels

次のコード例は、describe-delivery-channels を使用する方法を示しています。

AWS CLI

配信チャネルの詳細を取得するには

次のコマンドは、配信チャネルに関する詳細を返します。

```
aws configservice describe-delivery-channels
```

出力:

```
{
    "DeliveryChannels": [
        {
            "snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:config-topic",
            "name": "default",
            "s3BucketName": "config-bucket-123456789012"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDeliveryChannels」を参照してください。

### get-compliance-details-by-config-rule

次のコード例は、get-compliance-details-by-config-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Config ルールの評価結果を取得するには

次のコマンドは、InstanceTypesAreT2micro という名前の AWS Config ルールに準拠していないすべてのリソースの評価結果を返します。

```
aws configservice get-compliance-details-by-config-rule --config-rule-
name InstanceTypesAreT2micro --compliance-types NON_COMPLIANT
```

出力:

```
{
    "EvaluationResults": [
        {
            "EvaluationResultIdentifier": {
                "OrderingTimestamp": 1450314635.065,
                "EvaluationResultQualifier": {
                    "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
                    "ResourceId": "i-1a2b3c4d",
                    "ConfigRuleName": "InstanceTypesAreT2micro"
                }
            },
            "ResultRecordedTime": 1450314645.261,
            "ConfigRuleInvokedTime": 1450314642.948,
            "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
        },
        {
            "EvaluationResultIdentifier": {
                "OrderingTimestamp": 1450314635.065,
                "EvaluationResultQualifier": {
                    "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
                    "ResourceId": "i-2a2b3c4d",
                    "ConfigRuleName": "InstanceTypesAreT2micro"
                }
            },
            "ResultRecordedTime": 1450314645.18,
            "ConfigRuleInvokedTime": 1450314642.902,
            "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
        },
        {
            "EvaluationResultIdentifier": {
                "OrderingTimestamp": 1450314635.065,
```

```
                "EvaluationResultQualifier": {
                    "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
                    "ResourceId": "i-3a2b3c4d",
                    "ConfigRuleName": "InstanceTypesAreT2micro"
                }
            },
            "ResultRecordedTime": 1450314643.346,
            "ConfigRuleInvokedTime": 1450314643.124,
            "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetComplianceDetailsByConfigRule」を参照してください。

### get-compliance-details-by-resource

次のコード例は、get-compliance-details-by-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS リソースの評価結果を取得するには

次のコマンドは、EC2 インスタンス i-1a2b3c4d が準拠していない各ルールの評価結果を返します。

```
aws configservice get-compliance-details-by-resource --resource-
type AWS::EC2::Instance --resource-id i-1a2b3c4d --compliance-types NON_COMPLIANT
```

出力:

```
{
    "EvaluationResults": [
        {
            "EvaluationResultIdentifier": {
                "OrderingTimestamp": 1450314635.065,
                "EvaluationResultQualifier": {
                    "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
                    "ResourceId": "i-1a2b3c4d",
                    "ConfigRuleName": "InstanceTypesAreT2micro"
```

```
                }
            },
            "ResultRecordedTime": 1450314643.288,
            "ConfigRuleInvokedTime": 1450314643.034,
            "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
        },
        {
            "EvaluationResultIdentifier": {
                "OrderingTimestamp": 1450314635.065,
                "EvaluationResultQualifier": {
                    "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
                    "ResourceId": "i-1a2b3c4d",
                    "ConfigRuleName": "RequiredTagForEC2Instances"
                }
            },
            "ResultRecordedTime": 1450314645.261,
            "ConfigRuleInvokedTime": 1450314642.948,
            "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetComplianceDetailsByResource」を参照してください。

### get-compliance-summary-by-config-rule

次のコード例は、get-compliance-summary-by-config-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Config ルールのコンプライアンス概要を取得するには

次のコマンドは、準拠しているルールの数と準拠していないルールの数を返します。

```
aws configservice get-compliance-summary-by-config-rule
```

出力では、各 CappedCount 属性の値は、準拠または非準拠のルールの数を示します。

出力:

```
{
    "ComplianceSummary": {
        "NonCompliantResourceCount": {
            "CappedCount": 3,
            "CapExceeded": false
        },
        "ComplianceSummaryTimestamp": 1452204131.493,
        "CompliantResourceCount": {
            "CappedCount": 2,
            "CapExceeded": false
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetComplianceSummaryByConfigRule」を参照してください。

### get-compliance-summary-by-resource-type

次のコード例は、get-compliance-summary-by-resource-type を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのリソースタイプのコンプライアンス概要を取得するには

次のコマンドは、準拠している AWS リソースの数と準拠していないリソースの数を返します。

```
aws configservice get-compliance-summary-by-resource-type
```

出力では、各 CappedCount 属性の値は、準拠または非準拠のリソースの数を示します。

出力:

```
{
    "ComplianceSummariesByResourceType": [
        {
            "ComplianceSummary": {
                "NonCompliantResourceCount": {
                    "CappedCount": 16,
```

```
                    "CapExceeded": false
                },
                "ComplianceSummaryTimestamp": 1453237464.543,
                "CompliantResourceCount": {
                    "CappedCount": 10,
                    "CapExceeded": false
                }
            }
        }
    ]
}
```

特定のリソースタイプのコンプライアンス概要を取得するには

次のコマンドは、準拠していない EC2 インスタンスの数と準拠しているインスタンスの数を返します。

```
aws configservice get-compliance-summary-by-resource-type --resource-
types AWS::EC2::Instance
```

出力では、各 CappedCount 属性の値は、準拠または非準拠のリソースの数を示します。

出力:

```
{
    "ComplianceSummariesByResourceType": [
        {
            "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
            "ComplianceSummary": {
                "NonCompliantResourceCount": {
                    "CappedCount": 3,
                    "CapExceeded": false
                },
                "ComplianceSummaryTimestamp": 1452204923.518,
                "CompliantResourceCount": {
                    "CappedCount": 7,
                    "CapExceeded": false
                }
            }
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetComplianceSummaryByResourceType」を参照してください。

### get-resource-config-history

次のコード例は、get-resource-config-history を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS リソースの設定履歴を取得するには

次のコマンドは、ID が i-1a2b3c4d の EC2 インスタンスの設定項目のリストを返します。

```
aws configservice get-resource-config-history --resource-type AWS::EC2::Instance --resource-id i-1a2b3c4d
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetResourceConfigHistory」を参照してください。

### get-status

次のコード例は、get-status を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Config のステータスを取得するには

次のコマンドは、配信チャネルと設定レコーダーのステータスを返します。

```
aws configservice get-status
```

出力:

```
Configuration Recorders:

name: default
recorder: ON
last status: SUCCESS

Delivery Channels:
```

```
name: default
last stream delivery status: SUCCESS
last history delivery status: SUCCESS
last snapshot delivery status: SUCCESS
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetStatus」を参照してください。

### `list-discovered-resources`

次のコード例は、`list-discovered-resources` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Config が検出したリソースを一覧表示するには

次のコマンドは、AWS Config が検出した EC2 インスタンスを一覧表示します。

```
aws configservice list-discovered-resources --resource-type AWS::EC2::Instance
```

出力:

```
{
    "resourceIdentifiers": [
        {
            "resourceType": "AWS::EC2::Instance",
            "resourceId": "i-1a2b3c4d"
        },
        {
            "resourceType": "AWS::EC2::Instance",
            "resourceId": "i-2a2b3c4d"
        },
        {
            "resourceType": "AWS::EC2::Instance",
            "resourceId": "i-3a2b3c4d"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDiscoveredResources」を参照してください。

### put-config-rule

次のコード例は、put-config-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS マネージド Config ルールを追加するには

次のコマンドは、AWS マネージド Config ルールを追加するための JSON コードを提供します。

```
aws configservice put-config-rule --config-rule file://
RequiredTagsForEC2Instances.json
```

RequiredTagsForEC2Instances.json は、ルール設定を含む JSON ファイルです。

```
{
  "ConfigRuleName": "RequiredTagsForEC2Instances",
  "Description": "Checks whether the CostCenter and Owner tags are applied to EC2
 instances.",
  "Scope": {
    "ComplianceResourceTypes": [
      "AWS::EC2::Instance"
    ]
  },
  "Source": {
    "Owner": "AWS",
    "SourceIdentifier": "REQUIRED_TAGS"
  },
  "InputParameters": "{\"tag1Key\":\"CostCenter\",\"tag2Key\":\"Owner\"}"
}
```

ComplianceResourceTypes 属性については、この JSON コードはスコープを AWS::EC2::Instance タイプのリソースに制限するため、AWS Config はルールに対して EC2 インスタンスのみを評価します。このルールはマネージドルールであるため、Owner 属性は AWS に設定され、SourceIdentifier 属性はルール識別子 REQUIRED_TAGS に設定されます。InputParameters 属性には、ルールに必要なタグキー、および CostCenter と Owner が指定されます。

コマンドが成功した場合、AWS Config は出力を返しません。ルール設定を確認するには、describe-config-rules コマンドを実行してルール名を指定します。

カスタマーマネージド Config ルールを追加するには

次のコマンドは、カスタマーマネージド Config ルールを追加するための JSON コードを提供します。

```
aws configservice put-config-rule --config-rule file://InstanceTypesAreT2micro.json
```

InstanceTypesAreT2micro.json は、ルール設定を含む JSON ファイルです。

```
{
  "ConfigRuleName": "InstanceTypesAreT2micro",
  "Description": "Evaluates whether EC2 instances are the t2.micro type.",
  "Scope": {
    "ComplianceResourceTypes": [
      "AWS::EC2::Instance"
    ]
  },
  "Source": {
    "Owner": "CUSTOM_LAMBDA",
    "SourceIdentifier": "arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:function:InstanceTypeCheck",
    "SourceDetails": [
      {
        "EventSource": "aws.config",
        "MessageType": "ConfigurationItemChangeNotification"
      }
    ]
  },
  "InputParameters": "{\"desiredInstanceType\":\"t2.micro\"}"
}
```

ComplianceResourceTypes 属性については、この JSON コードはスコープを AWS::EC2::Instance タイプのリソースに制限するため、AWS Config はルールに対して EC2 インスタンスのみを評価します。このルールはカスタマーマネージドルールであるため、Owner 属性は CUSTOM_LAMBDA に設定され、SourceIdentifier 属性は AWS Lambda 関数の ARN に設定されます。SourceDetails オブジェクトは必須です。InputParameters 属性に指定されたパラメータは、AWS Config がルールに対してリソースを評価するために呼び出す際に AWS Lambda 関数に渡されます。

コマンドが成功した場合、AWS Config は出力を返しません。ルール設定を確認するには、describe-config-rules コマンドを実行してルール名を指定します。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutConfigRule」を参照してください。

### put-configuration-recorder

次のコード例は、put-configuration-recorder を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: サポートされているすべてのリソースを記録するには

次のコマンドは、グローバルリソースタイプを含む、サポートされているすべてのリソースタイプに対する変更を追跡する設定レコーダーを作成します。

```
aws configservice put-configuration-recorder \
    --configuration-recorder name=default,roleARN=arn:aws:iam::123456789012:role/config-role \
    --recording-group allSupported=true,includeGlobalResourceTypes=true
```

コマンドが成功した場合、AWS Config は出力を返しません。設定レコーダーの設定を確認するには、describe-configuration-recorders コマンドを実行します。

例 2: 特定のタイプのリソースを記録するには

次のコマンドは、JSON ファイルで --recording-group オプションに指定されているリソースタイプに対する変更のみを追跡する設定レコーダーを作成します。

```
aws configservice put-configuration-recorder \
    --configuration-recorder name=default,roleARN=arn:aws:iam::123456789012:role/config-role \
    --recording-group file://recordingGroup.json
```

recordingGroup.json は、AWS Config が記録するリソースのタイプを指定する JSON ファイルです。

```
{
    "allSupported": false,
    "includeGlobalResourceTypes": false,
    "resourceTypes": [
        "AWS::EC2::EIP",
        "AWS::EC2::Instance",
        "AWS::EC2::NetworkAcl",
        "AWS::EC2::SecurityGroup",
        "AWS::CloudTrail::Trail",
```

```
        "AWS::EC2::Volume",
        "AWS::EC2::VPC",
        "AWS::IAM::User",
        "AWS::IAM::Policy"
    ]
}
```

resourceTypes キーのリソースタイプを指定する前に、allSupported オプションおよび includeGlobalResourceTypes オプションを false に設定するか、オプション自体を省略する必要があります。

コマンドが成功した場合、AWS Config は出力を返しません。設定レコーダーの設定を確認するには、describe-configuration-recorders コマンドを実行します。

例 3: 特定のリソースタイプ以外の、すべてのサポートされているリソースを選択するには

次のコマンドは、JSON ファイルで --recording-group オプションに指定されているリソースタイプを除き、現在および将来サポートされるすべてのリソースタイプに対する変更を追跡する設定レコーダーを作成します。

```
aws configservice put-configuration-recorder \
    --configuration-recorder name=default,roleARN=arn:aws:iam::123456789012:role/
config-role \
    --recording-group file://recordingGroup.json
```

recordingGroup.json は、AWS Config が記録するリソースのタイプを指定する JSON ファイルです。

```
{
    "allSupported": false,
    "exclusionByResourceTypes": {
        "resourceTypes": [
        "AWS::Redshift::ClusterSnapshot",
        "AWS::RDS::DBClusterSnapshot",
        "AWS::CloudFront::StreamingDistribution"
    ]
    },
        "includeGlobalResourceTypes": false,
        "recordingStrategy": {
        "useOnly": "EXCLUSION_BY_RESOURCE_TYPES"
    },
```

```
}
```

記録から除外するリソースタイプを指定する前に、1) allSupported オプションおよび includeGlobalResourceTypes オプションを false に設定するか、オプション自体を省略する必要があります。2) RecordingStrategy の useOnly フィールドを EXCLUSION_BY_RESOURCE_TYPES に設定する必要があります。

コマンドが成功した場合、AWS Config は出力を返しません。設定レコーダーの設定を確認するには、describe-configuration-recorders コマンドを実行します。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutConfigurationRecorder」を参照してください。

### put-delivery-channel

次のコード例は、put-delivery-channel を使用する方法を示しています。

AWS CLI

配信チャネルを作成するには

次のコマンドは、配信チャネルの設定を JSON コードとして提供します。

```
aws configservice put-delivery-channel --delivery-channel file://
deliveryChannel.json
```

deliveryChannel.json ファイルは、配信チャネルの属性を指定します。

```
{
    "name": "default",
    "s3BucketName": "config-bucket-123456789012",
    "snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:config-topic",
    "configSnapshotDeliveryProperties": {
        "deliveryFrequency": "Twelve_Hours"
    }
}
```

この例では以下の属性を設定します。

name - 配信チャネルの名前です。デフォルトでは、AWS Config は新しい配信チャネルに名前 default を割り当てます。put-delivery-channel コマンドを使用して配信チャネル名を更

新することはできません。名前を変更する手順については、「配信チャネルの名前変更」を参照してください。s3BucketName- AWS Config が設定スナップショットと設定履歴ファイルを配信する Amazon S3 バケットの名前。別の AWS アカウントに属するバケットを指定する場合、そのバケットには AWS Config へのアクセス許可を付与するポリシーが必要です。詳細については、Amazon S3 バケットのアクセス許可を参照してください。

snsTopicARN - AWS Config が設定変更に関する通知を送信する Amazon SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN)。別のアカウントからトピックを選択した場合、トピックには AWS Config へのアクセス許可を付与するポリシーが必要です。詳細については、「Permissions for the Amazon SNS Topic」を参照してください。

configSnapshotDeliveryProperties - AWS Config が設定スナップショットを配信する頻度と、定期的な Config ルールの評価を呼び出す頻度を設定する deliveryFrequency 属性が含まれます。

コマンドが成功した場合、AWS Config は出力を返しません。配信チャネルの設定を確認するには、describe-delivery-channels コマンドを実行します。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutDeliveryChannel」を参照してください。

### start-config-rules-evaluation

次のコード例は、start-config-rules-evaluation を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Config ルールのオンデマンド評価を実行するには

次のコマンドは、2 つの AWS マネージドルールの評価を開始します。

```
aws configservice start-config-rules-evaluation --config-rule-names s3-bucket-versioning-enabled cloudtrail-enabled
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartConfigRulesEvaluation」を参照してください。

### start-configuration-recorder

次のコード例は、start-configuration-recorder を使用する方法を示しています。

AWS CLI

設定レコーダーを起動するには

次のコマンドは、デフォルトの設定レコーダーを起動します。

```
aws configservice start-configuration-recorder --configuration-recorder-name default
```

コマンドが成功した場合、AWS Config は出力を返しません。AWS Config がリソースを記録していることを確認するには、get-status コマンドを実行します。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartConfigurationRecorder」を参照してください。

### stop-configuration-recorder

次のコード例は、stop-configuration-recorder を使用する方法を示しています。

AWS CLI

設定レコーダーを停止するには

次のコマンドは、デフォルトの設定レコーダーを停止します。

```
aws configservice stop-configuration-recorder --configuration-recorder-name default
```

コマンドが成功した場合、AWS Config は出力を返しません。AWS Config がリソースを記録していないことを確認するには、get-status コマンドを実行します。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopConfigurationRecorder」を参照してください。

### subscribe

次のコード例は、subscribe を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Config をサブスクライブするには

次のコマンドは、デフォルトの配信チャネルと設定レコーダーを作成します。コマンドは、AWS Config が設定情報を配信する Amazon S3 バケットと Amazon SNS トピックも指定します。

```
aws configservice subscribe --s3-bucket config-bucket-123456789012
 --sns-topic arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:config-topic --iam-
role arn:aws:iam::123456789012:role/ConfigRole-A1B2C3D4E5F6
```

出力:

```
Using existing S3 bucket: config-bucket-123456789012
Using existing SNS topic: arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:config-topic
Subscribe succeeded:

Configuration Recorders: [
    {
        "recordingGroup": {
            "allSupported": true,
            "resourceTypes": [],
            "includeGlobalResourceTypes": false
        },
        "roleARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/ConfigRole-A1B2C3D4E5F6",
        "name": "default"
    }
]

Delivery Channels: [
    {
        "snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:config-topic",
        "name": "default",
        "s3BucketName": "config-bucket-123456789012"
    }
]
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Subscribe」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Amazon Connect の例

次のコード例は、Amazon Connect で AWS Command Line Interfaceを使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### `create-user`

次のコード例は、create-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーを作成するには

次の create-user の例では、指定された属性を持つユーザーを指定された Amazon Connect インスタンスに追加しています。

```
aws connect create-user \
    --username Mary \
    --password Pass@Word1 \
    --identity-info FirstName=Mary,LastName=Major \
    --phone-
config PhoneType=DESK_PHONE,AutoAccept=true,AfterContactWorkTimeLimit=60,DeskPhoneNumber=
+15555551212 \
    --security-profile-id 12345678-1111-2222-aaaa-a1b2c3d4f5g7 \
    --routing-profile-id 87654321-9999-3434-abcd-x1y2z3a1b2c3 \
    --instance-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "UserId": "87654321-2222-1234-1234-111234567891",
    "UserArn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE11111/agent/87654321-2222-1234-1234-111234567891"
}
```

詳細については、「Amazon Connect 管理者ガイド」の「Add Users」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateUser」を参照してください。

### delete-user

次のコード例は、delete-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーを削除するには

次の delete-user の例では、指定された Amazon Connect インスタンスから指定されたユーザーを削除しています。

```
aws connect delete-user \
    --instance-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --user-id 87654321-2222-1234-1234-111234567891
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Connect 管理者ガイド」の「Manage Users」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteUser」を参照してください。

### describe-user-hierarchy-group

次のコード例は、describe-user-hierarchy-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

階層グループの詳細を表示するには

次の describe-user-hierarchy-group の例では、指定された Amazon Connect 階層グループの詳細を表示しています。

```
aws connect describe-user-hierarchy-group \
    --hierarchy-group-id 12345678-1111-2222-800e-aaabbb555gg \
    --instance-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "HierarchyGroup": {
        "Id": "12345678-1111-2222-800e-a2b3c4d5f6g7",
```

```
        "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE11111/agent-group/12345678-1111-2222-800e-a2b3c4d5f6g7",
        "Name": "Example Corporation",
        "LevelId": "1",
        "HierarchyPath": {
            "LevelOne": {
                "Id": "abcdefgh-3333-4444-8af3-201123456789",
                "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/agent-group/
abcdefgh-3333-4444-8af3-201123456789",
                "Name": "Example Corporation"
            }
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon Connect 管理者ガイド」の「Set Up Agent Hierarchies」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeUserHierarchyGroup」を参照してください。

### describe-user-hierarchy-structure

次のコード例は、describe-user-hierarchy-structure を使用する方法を示しています。

AWS CLI

階層構造の詳細を表示するには

次の describe-user-hierarchy-structure の例では、指定された Amazon Connect インスタンスの階層構造の詳細を表示しています。

```
aws connect describe-user-hierarchy-group \
    --instance-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "HierarchyStructure": {
        "LevelOne": {
            "Id": "12345678-1111-2222-800e-aaabbb555gg",
```

```
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/agent-group-level/1",
            "Name": "Corporation"
        },
        "LevelTwo": {
            "Id": "87654321-2222-3333-ac99-123456789102",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/agent-group-level/2",
            "Name": "Services Division"
        },
        "LevelThree": {
            "Id": "abcdefgh-3333-4444-8af3-201123456789",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/agent-group-level/3",
            "Name": "EU Site"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon Connect 管理者ガイド」の「Set Up Agent Hierarchies」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeUserHierarchyStructure」を参照してください。

### describe-user

次のコード例は、describe-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーの詳細を表示するには

次の describe-user の例では、指定された Amazon Connect ユーザーの詳細を表示しています。

```
aws connect describe-user \
    --user-id 0c245dc0-0cf5-4e37-800e-2a7481cc8a60
    --instance-id 40c83b68-ea62-414c-97bb-d018e39e158e
```

出力:

```
{
```

```
    "User": {
        "Id": "0c245dc0-0cf5-4e37-800e-2a7481cc8a60",
        "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/40c83b68-
ea62-414c-97bb-d018e39e158e/agent/0c245dc0-0cf5-4e37-800e-2a7481cc8a60",
        "Username": "Jane",
        "IdentityInfo": {
            "FirstName": "Jane",
            "LastName": "Doe",
            "Email": "example.com"
        },
        "PhoneConfig": {
            "PhoneType": "SOFT_PHONE",
            "AutoAccept": false,
            "AfterContactWorkTimeLimit": 0,
            "DeskPhoneNumber": ""
        },
        "DirectoryUserId": "8b444cf6-b368-4f29-ba18-07af27405658",
        "SecurityProfileIds": [
            "b6f85a42-1dc5-443b-b621-de0abf70c9cf"
        ],
        "RoutingProfileId": "0be36ee9-2b5f-4ef4-bcf7-87738e5be0e5",
        "Tags": {}
    }
}
```

詳細については、「Amazon Connect 管理者ガイド」の「Manage Users」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeUser」を参照してください。

### get-contact-attributes

次のコード例は、get-contact-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

連絡先の属性を取得するには

次の get-contact-attributes の例では、指定された Amazon Connect の連絡先に設定された属性を取得しています。

```
aws connect get-contact-attributes \
    --instance-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
```

```
    --initial-contact-id 12345678-1111-2222-800e-a2b3c4d5f6g7
```

出力:

```
{
    "Attributes": {
        "greetingPlayed": "true"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Connect 管理者ガイド」の「Use Amazon Connect Contact Attributes」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetContactAttributes」を参照してください。

### list-contact-flows

次のコード例は、list-contact-flows を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスの問い合わせフローを一覧表示するには

次の list-contact-flows の例では、指定された Amazon Connect インスタンスの問い合わせフローを一覧表示しています。

```
aws connect list-contact-flows \
    --instance-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
     "ContactFlowSummaryList": [
         {
             "Id": "12345678-1111-2222-800e-a2b3c4d5f6g7",
             "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/contact-flow/12345678-1111-2222-800e-
a2b3c4d5f6g7",
             "Name": "Default queue transfer",
             "ContactFlowType": "QUEUE_TRANSFER"
         },
```

```
        {
            "Id": "87654321-2222-3333-ac99-123456789102",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/contact-flow/87654321-2222-3333-
ac99-123456789102",
            "Name": "Default agent hold",
            "ContactFlowType": "AGENT_HOLD"
        },
        {
            "Id": "abcdefgh-3333-4444-8af3-201123456789",
                "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/contact-flow/
abcdefgh-3333-4444-8af3-201123456789",
            "Name": "Default customer hold",
            "ContactFlowType": "CUSTOMER_HOLD"
        },
    ]
 }
```

詳細については、「Amazon Connect 管理者ガイド」の「Create Amazon Connect Contact Flows」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListContactFlows」を参照してください。

### `list-hours-of-operations`

次のコード例は、`list-hours-of-operations` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスのオペレーション時間を一覧表示するには

次の `list-hours-of-operations` の例では、指定された Amazon Connect インスタンスのオペレーション時間を一覧表示しています。

```
aws connect list-hours-of-operations \
    --instance-id 40c83b68-ea62-414c-97bb-d018e39e158e
```

出力:

```
{
```

```
    "HoursOfOperationSummaryList": [
        {
            "Id": "d69f1f84-7457-4924-8fbe-e64875546259",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/40c83b68-
ea62-414c-97bb-d018e39e158e/operating-hours/d69f1f84-7457-4924-8fbe-e64875546259",
            "Name": "Basic Hours"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Connect 管理者ガイド」の「Set the Hours of Operation for a Queue」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListHoursOfOperations」を参照してください。

### `list-phone-numbers`

次のコード例は、`list-phone-numbers` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスの電話番号を一覧表示するには

次の `list-phone-numbers` の例では、指定された Amazon Connect インスタンスの電話番号を一覧表示しています。

```
aws connect list-phone-numbers \
    --instance-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "PhoneNumberSummaryList": [
        {
            "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/phone-number/xyz80zxy-xyz1-80zx-
zx80-11111EXAMPLE",
            "PhoneNumber": "+17065551212",
            "PhoneNumberType": "DID",
            "PhoneNumberCountryCode": "US"
```

```
        },
        {
            "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/phone-number/ccc0ccc-xyz1-80zx-
zx80-22222EXAMPLE",
            "PhoneNumber": "+18555551212",
            "PhoneNumberType": "TOLL_FREE",
            "PhoneNumberCountryCode": "US"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Connect 管理者ガイド」の「Set Up Phone Numbers for Your Contact Center」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPhoneNumbers」を参照してください。

### `list-queues`

次のコード例は、`list-queues` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンス内のキューを一覧表示するには

次の `list-queues` の例では、指定された Amazon Connect インスタンスのキューを一覧表示しています。

```
aws connect list-queues \
    --instance-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "QueueSummaryList": [
        {
            "Id": "12345678-1111-2222-800e-a2b3c4d5f6g7",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/queue/agent/12345678-1111-2222-800e-
a2b3c4d5f6g7",
            "QueueType": "AGENT"
```

```
        },
        {
            "Id": "87654321-2222-3333-ac99-123456789102",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/queue/agent/87654321-2222-3333-
ac99-123456789102",
            "QueueType": "AGENT"
        },
        {
            "Id": "abcdefgh-3333-4444-8af3-201123456789",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/queue/agent/
abcdefgh-3333-4444-8af3-201123456789",
            "QueueType": "AGENT"
        },
        {
            "Id": "hgfedcba-4444-5555-a31f-123456789102",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/queue/hgfedcba-4444-5555-a31f-123456789102",
            "Name": "BasicQueue",
            "QueueType": "STANDARD"
        },
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Connect 管理者ガイド」の「Create a Queue」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListQueues」を参照してください。

### `list-routing-profiles`

次のコード例は、`list-routing-profiles` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンス内のルーティングプロファイルを一覧表示するには

次の `list-routing-profiles` の例では、指定された Amazon Connect インスタンス内のルーティングプロファイルを一覧表示しています。

```
aws connect list-routing-profiles \
```

```
    --instance-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "RoutingProfileSummaryList": [
        {
            "Id": "12345678-1111-2222-800e-a2b3c4d5f6g7",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/routing-profile/12345678-1111-2222-800e-
a2b3c4d5f6g7",
            "Name": "Basic Routing Profile"
        },
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Connect 管理者ガイド」の「Create a Routing Profile」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListRoutingProfiles」を参照してください。

### `list-security-profiles`

次のコード例は、`list-security-profiles` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンス内のセキュリティプロファイルを一覧表示するには

次の `list-security-profiles` の例では、指定された Amazon Connect インスタンス内のセキュリティプロファイルを一覧表示しています。

```
aws connect list-security-profiles \
    --instance-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "SecurityProfileSummaryList": [
        {
```

```
            "Id": "12345678-1111-2222-800e-a2b3c4d5f6g7",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/security-profile/12345678-1111-2222-800e-
a2b3c4d5f6g7",
            "Name": "CallCenterManager"
        },
        {
            "Id": "87654321-2222-3333-ac99-123456789102",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/security-profile/87654321-2222-3333-
ac99-123456789102",
            "Name": "QualityAnalyst"
        },
        {
            "Id": "abcdefgh-3333-4444-8af3-201123456789",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/security-profile/
abcdefgh-3333-4444-8af3-201123456789",
            "Name": "Agent"
        },
        {
            "Id": "12345678-1111-2222-800e-x2y3c4d5fzzzz",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/security-profile/12345678-1111-2222-800e-
x2y3c4d5fzzzz",
            "Name": "Admin"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Connect 管理者ガイド」の「Assign Permissions: Security Profiles」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListSecurityProfiles」を参照してください。

### `list-user-hierarchy-groups`

次のコード例は、`list-user-hierarchy-groups` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンス内のユーザー階層グループを一覧表示するには

次の list-user-hierarchy-groups の例では、指定された Amazon Connect インスタンス内のユーザー階層グループを一覧表示しています。

```
aws connect list-user-hierarchy-groups \
    --instance-id 40c83b68-ea62-414c-97bb-d018e39e158e
```

出力:

```
{
    "UserHierarchyGroupSummaryList": [
        {
            "Id": "0e2f6d1d-b3ca-494b-8dbc-ba81d9f8182a",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/40c83b68-
ea62-414c-97bb-d018e39e158e/agent-group/0e2f6d1d-b3ca-494b-8dbc-ba81d9f8182a",
            "Name": "Example Corporation"
        },
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Connect 管理者ガイド」の「Set Up Agent Hierarchies」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListUserHierarchyGroups」を参照してください。

### list-users

次のコード例は、list-users を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンス内のユーザー階層グループを一覧表示するには

次の list-users の例では、指定された Amazon Connect インスタンス内のユーザーを一覧表示しています。

```
aws connect list-users \
    --instance-id 40c83b68-ea62-414c-97bb-d018e39e158e
```

出力:

```
{
```

```
    "UserSummaryList": [
        {
            "Id": "0c245dc0-0cf5-4e37-800e-2a7481cc8a60",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/40c83b68-
ea62-414c-97bb-d018e39e158e/agent/0c245dc0-0cf5-4e37-800e-2a7481cc8a60",
            "Username": "Jane"
        },
        {
            "Id": "46f0c67c-3fc7-4806-ac99-403798788c14",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/40c83b68-
ea62-414c-97bb-d018e39e158e/agent/46f0c67c-3fc7-4806-ac99-403798788c14",
            "Username": "Paulo"
        },
        {
            "Id": "55a83578-95e1-4710-8af3-2b7afe310e48",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/40c83b68-
ea62-414c-97bb-d018e39e158e/agent/55a83578-95e1-4710-8af3-2b7afe310e48",
            "Username": "JohnD"
        },
        {
            "Id": "703e27b5-c9f0-4f1f-a239-64ccbb160125",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/40c83b68-
ea62-414c-97bb-d018e39e158e/agent/703e27b5-c9f0-4f1f-a239-64ccbb160125",
            "Username": "JohnS"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Connect 管理者ガイド」の「Add Users」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListUsers」を参照してください。

### update-contact-attributes

次のコード例は、update-contact-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

連絡先の属性を更新するには

次の update-contact-attributes の例では、指定された Amazon Connect ユーザーの greetingPlayed 属性を更新しています。

```
aws connect update-contact-attributes \
    --initial-contact-id 11111111-2222-3333-4444-12345678910 \
    --instance-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --attributes greetingPlayed=false
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Connect 管理者ガイド」の「Use Amazon Connect Contact Attributes」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateContactAttributes」を参照してください。

### update-user-hierarchy

次のコード例は、update-user-hierarchy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーの階層を更新するには

次の update-user-hierarchy の例では、指定された Amazon Connect ユーザーのエージェント階層を更新しています。

```
aws connect update-user-hierarchy \
    --hierarchy-group-id 12345678-a1b2-c3d4-e5f6-123456789abc \
    --user-id 87654321-2222-1234-1234-111234567891 \
    --instance-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Connect 管理者ガイド」の「Configure Agent Settings」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateUserHierarchy」を参照してください。

### update-user-identity-info

次のコード例は、update-user-identity-info を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーの ID 情報を更新するには

次の update-user-identity-info の例では、指定された Amazon Connect ユーザーの ID 情報を更新しています。

```
aws connect update-user-identity-info \
    --identity-info FirstName=Mary,LastName=Major,Email=marym@example.com \
    --user-id 87654321-2222-1234-1234-111234567891 \
    --instance-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Connect 管理者ガイド」の「Configure Agent Settings」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateUserIdentityInfo」を参照してください。

### update-user-phone-config

次のコード例は、update-user-phone-config を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーの電話設定を更新するには

次の update-user-phone-config の例では、指定されたユーザーの電話設定を更新しています。

```
aws connect update-user-phone-config \
    --phone-
config PhoneType=SOFT_PHONE,AutoAccept=false,AfterContactWorkTimeLimit=60,DeskPhoneNumber=
+18005551212 \
    --user-id 12345678-4444-3333-2222-111122223333 \
    --instance-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Connect 管理者ガイド」の「Configure Agent Settings」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateUserPhoneConfig」を参照してください。

### update-user-routing-profile

次のコード例は、update-user-routing-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーのルーティングプロファイルを更新するには

次の update-user-routing-profile の例では、指定された Amazon Connect ユーザーのルーティングプロファイルを更新しています。

```
aws connect update-user-routing-profile \
    --routing-profile-id 12345678-1111-3333-2222-4444EXAMPLE \
    --user-id 87654321-2222-1234-1234-111234567891 \
    --instance-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Connect 管理者ガイド」の「Configure Agent Settings」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateUserRoutingProfile」を参照してください。

### update-user-security-profiles

次のコード例は、update-user-security-profiles を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーのセキュリティプロファイルを更新するには

次の update-user-security-profiles の例では、指定された Amazon Connect ユーザーのセキュリティプロファイルを更新しています。

```
aws connect update-user-security-profiles \
    --security-profile-ids 12345678-1234-1234-1234-1234567892111 \
    --user-id 87654321-2222-1234-1234-111234567891 \
    --instance-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Connect 管理者ガイド」の「Assign Permissions: Security Profiles」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateUserSecurityProfiles」を参照してください。

## AWS Cost and Usage Report examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS Cost and Usage Report で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `delete-report-definition`

次のコード例は、`delete-report-definition` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS のコストと使用状況レポートを削除するには

この例では、AWS コストと使用状況レポートを削除しています。

コマンド:

```
aws cur --region us-east-1 delete-report-definition --report-name "ExampleReport"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteReportDefinition」を参照してください。

### describe-report-definitions

次のコード例は、describe-report-definitions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS コストと使用状況レポートのリストを取得するには

この例では、アカウントが所有する AWS コストと使用状況レポートのリストを記述します。

コマンド:

```
aws cur --region us-east-1 describe-report-definitions --max-items 5
```

出力:

```
  {
"ReportDefinitions": [
  {
      "ReportName": "ExampleReport",
      "Compression": "ZIP",
      "S3Region": "us-east-1",
      "Format": "textORcsv",
      "S3Prefix": "exampleprefix",
      "S3Bucket": "example-s3-bucket",
      "TimeUnit": "DAILY",
      "AdditionalArtifacts": [
          "REDSHIFT",
          "QUICKSIGHT"
      ],
      "AdditionalSchemaElements": [
          "RESOURCES"
      ]
  }
]
  }
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeReportDefinitions」を参照してください。

### put-report-definition

次のコード例は、put-report-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS のコストと使用状況レポートを作成するには

次の put-report-definition の例では、Amazon Redshift または Amazon QuickSight にアップロードできる毎日更新の AWS コストと使用状況レポートを作成しています。

```
aws cur put-report-definition --report-definition file://report-definition.json
```

report-definition.json の内容:

```
{
    "ReportName": "ExampleReport",
    "TimeUnit": "DAILY",
    "Format": "textORcsv",
    "Compression": "ZIP",
    "AdditionalSchemaElements": [
        "RESOURCES"
    ],
    "S3Bucket": "example-s3-bucket",
    "S3Prefix": "exampleprefix",
    "S3Region": "us-east-1",
    "AdditionalArtifacts": [
        "REDSHIFT",
        "QUICKSIGHT"
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutReportDefinition」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Cost Explorer Service の例

次のコード例は、Cost Explorer Service で AWS Command Line Interfaceを使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### get-cost-and-usage

次のコード例は、get-cost-and-usage を使用する方法を示しています。

AWS CLI

2017 年 9 月に関するアカウントの S3 の使用状況を取得するには

次の get-cost-and-usage の例では、2017 年 9 月のアカウントの S3 の使用状況を取得しています。

```
aws ce get-cost-and-usage \
    --time-period Start=2017-09-01,End=2017-10-01 \
    --granularity MONTHLY \
    --metrics "BlendedCost" "UnblendedCost" "UsageQuantity" \
    --group-by Type=DIMENSION,Key=SERVICE Type=TAG,Key=Environment \
    --filter file://filters.json
```

filters.json の内容:

```
{
    "Dimensions": {
        "Key": "SERVICE",
        "Values": [
            "Amazon Simple Storage Service"
        ]
    }
}
```

出力:

```
{
    "GroupDefinitions": [
```

```
        {
            "Type": "DIMENSION",
            "Key": "SERVICE"
        },
        {
            "Type": "TAG",
            "Key": "Environment"
        }
    ],
    "ResultsByTime": [
        {
            "Estimated": false,
            "TimePeriod": {
                "Start": "2017-09-01",
                "End": "2017-10-01"
            },
            "Total": {},
            "Groups": [
                {
                    "Keys": [
                        "Amazon Simple Storage Service",
                        "Environment$"
                    ],
                    "Metrics": {
                        "BlendedCost": {
                            "Amount": "40.3527508453",
                            "Unit": "USD"
                        },
                        "UnblendedCost": {
                            "Amount": "40.3543773134",
                            "Unit": "USD"
                        },
                        "UsageQuantity": {
                            "Amount": "9312771.098461578",
                            "Unit": "N/A"
                        }
                    }
                },
                {
                    "Keys": [
                        "Amazon Simple Storage Service",
                        "Environment$Dev"
                    ],
                    "Metrics": {
```

```
                        "BlendedCost": {
                            "Amount": "0.2682364644",
                            "Unit": "USD"
                        },
                        "UnblendedCost": {
                            "Amount": "0.2682364644",
                            "Unit": "USD"
                        },
                        "UsageQuantity": {
                            "Amount": "22403.4395271182",
                            "Unit": "N/A"
                        }
                    }
                }
            ]
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetCostAndUsage」を参照してください。

### get-dimension-values

次のコード例は、get-dimension-values を使用する方法を示しています。

AWS CLI

「Elastic」という値を使用してディメンション SERVICE のタグを取得するには

この例では、2017 年 1 月 1 日から 2017 年 5 月 18 日までの値「Elastic」を持つディメンション SERVICE のタグを取得しています。

コマンド:

```
aws ce get-dimension-values --search-string Elastic --time-
period Start=2017-01-01,End=2017-05-18 --dimension SERVICE
```

出力:

```
{
```

```
    "TotalSize": 6,
    "DimensionValues": [
        {
            "Attributes": {},
            "Value": "Amazon ElastiCache"
        },
        {
            "Attributes": {},
            "Value": "EC2 - Other"
        },
        {
            "Attributes": {},
            "Value": "Amazon Elastic Compute Cloud - Compute"
        },
        {
            "Attributes": {},
            "Value": "Amazon Elastic Load Balancing"
        },
        {
            "Attributes": {},
            "Value": "Amazon Elastic MapReduce"
        },
        {
            "Attributes": {},
            "Value": "Amazon Elasticsearch Service"
        }
    ],
    "ReturnSize": 6
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDimensionValues」を参照してください。

### get-reservation-coverage

次のコード例は、get-reservation-coverage を使用する方法を示しています。

AWS CLI

us-east-1 リージョンの EC2 t2.nano インスタンスの予約力バレッジを取得するには

この例では、2017 年 7 月から 9 月の us-east-1 リージョンの EC2 t2.nano インスタンスの予約力バレッジを取得しています。

コマンド:

```
aws ce get-reservation-coverage --time-period Start=2017-07-01,End=2017-10-01 --
group-by Type=Dimension,Key=REGION --filter file://filters.json
```

filters.json:

```
{
   "And": [
     {
       "Dimensions": {
         "Key": "INSTANCE_TYPE",
         "Values": [
           "t2.nano"
         ]
       },
       "Dimensions": {
         "Key": "REGION",
         "Values": [
           "us-east-1"
         ]
       }
     }
   ]
 }
```

出力:

```
{
   "TotalSize": 6,
   "DimensionValues": [
       {
           "Attributes": {},
           "Value": "Amazon ElastiCache"
       },
       {
           "Attributes": {},
           "Value": "EC2 - Other"
       },
       {
           "Attributes": {},
           "Value": "Amazon Elastic Compute Cloud - Compute"
       },
```

```
        {
            "Attributes": {},
            "Value": "Amazon Elastic Load Balancing"
        },
        {
            "Attributes": {},
            "Value": "Amazon Elastic MapReduce"
        },
        {
            "Attributes": {},
            "Value": "Amazon Elasticsearch Service"
        }
    ],
    "ReturnSize": 6
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetReservationCoverage」を参照してください。

### get-reservation-purchase-recommendation

次のコード例は、get-reservation-purchase-recommendation を使用する方法を示しています。

AWS CLI

3 年契約の一部前払い EC2 RI の予約の推奨事項を取得するには

次の get-reservation-purchase-recommendation の例では、過去 60 日間の EC2 の使用状況に基づいて、3 年契約の一部前払い EC2 インスタンスの推奨事項を取得しています。

```
aws ce get-reservation-purchase-recommendation \
    --service "Amazon Redshift" \
    --lookback-period-in-days SIXTY_DAYS \
    --term-in-years THREE_YEARS \
    --payment-option PARTIAL_UPFRONT
```

出力:

```
{
    "Recommendations": [],
    "Metadata": {
```

```
        "GenerationTimestamp": "2018-08-08T15:20:57Z",
        "RecommendationId": "00d59dde-a1ad-473f-8ff2-iexample3330b"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetReservationPurchaseRecommendation」を参照してください。

### get-reservation-utilization

次のコード例は、get-reservation-utilization を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントの予約率を取得するには

次の get-reservation-utilization の例では、アカウントの 2018-03-01 から 2018-08-01 までのすべての t2.nano インスタンスタイプの RI 使用率を取得しています。

```
aws ce get-reservation-utilization \
    --time-period Start=2018-03-01,End=2018-08-01 \
    --filter file://filters.json
```

filters.json の内容:

```
{
    "Dimensions": {
        "Key": "INSTANCE_TYPE",
        "Values": [
            "t2.nano"
        ]
    }
}
```

出力:

```
{
    "Total": {
        "TotalAmortizedFee": "0",
        "UtilizationPercentage": "0",
        "PurchasedHours": "0",
        "NetRISavings": "0",
```

```
        "TotalActualHours": "0",
        "AmortizedRecurringFee": "0",
        "UnusedHours": "0",
        "TotalPotentialRISavings": "0",
        "OnDemandCostOfRIHoursUsed": "0",
        "AmortizedUpfrontFee": "0"
    },
    "UtilizationsByTime": []
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetReservationUtilization」を参照してください。

### get-tags

次のコード例は、get-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コスト配分タグのキーと値を取得するには

この例では、「プロジェクト」のキーと「secretProject」を含む値を持つすべてのコスト配分タグを取得しています。

コマンド:

```
aws ce get-tags --search-string secretProject --time-
period Start=2017-01-01,End=2017-05-18 --tag-key Project
```

出力:

```
{
  "ReturnSize": 2,
  "Tags": [
    "secretProject1",
    "secretProject2"
  ],
  "TotalSize": 2
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetTags」を参照してください。

# AWS CLI を使用した Firehose の例

次のコード例は、Firehose で AWS Command Line Interfaceを使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック


- アクション


## アクション

### `list-delivery-streams`

次のコード例は、`list-delivery-streams` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能な配信ストリームを一覧表示するには

次の `list-delivery-streams` の例では、AWS アカウントで使用可能な配信ストリームを一覧表示します。

```
aws firehose list-delivery-streams
```

出力:

```
{
    "DeliveryStreamNames": [
        "my-stream"
    ],
    "HasMoreDeliveryStreams": false
}
```

詳細については、Amazon Kinesis Data Firehose デベロッパーガイドの「Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDeliveryStreams」を参照してください。

### put-record-batch

次のコード例は、put-record-batch を使用する方法を示しています。

AWS CLI

複数のレコードをストリームに書き込むには

この put-record-batch の例は、3 つのレコードをストリームに書き込みます。データは Base64 形式でエンコードされます。

```
aws firehose put-record-batch \
    --delivery-stream-name my-stream \
    --records file://records.json
```

myfile.json の内容:

```
[
    {"Data": "Rmlyc3QgdGhpbmc="},
    {"Data": "U2Vjb25kIHRoaW5n"},
    {"Data": "VGhpcmQgdGhpbmc="}
]
```

出力:

```
{
    "FailedPutCount": 0,
    "Encrypted": false,
    "RequestResponses": [
        {
            "RecordId": "9D2OJ6t2EqCTZTXwGzeSv/EVHxRoRCw89xd+o3+sXg8DhYOaWKPSmZy/
CGlRVEys1u1xbeKh6VofEYKkoeiDrcjrxhQp9iF7sUW7pujiMEQ5LzlrzCkGosxQn
+3boDnURDEaD42V7GiixpOyLJkYZcae1i7HzlCEoy9LJhMr8EjDSi4Om/9Vc2uhwwuAtGE0XKpxJ2WD7ZRWtAnYlKAnv
        },
        {
            "RecordId": "jFirejqxCLlK5xjH/UNmlMVcjktEN76I7916X9PaZ
+PVaOSXDfU1WGOqEZhxq2js7xcZ552eoeDxsuTU1MSq9nZTbVfb6cQTIXnm/GsuF37Uhg67GKmR5z90l6XKJ
+/+pDloFv7Hh9a3oUS6wYm3DcNRLTHHAimANp1PhkQvWpvLRfzbuCUkBphR2QVzhP9OiHLbzGwy8/
DfH8sqWEUYASNJKS8GXP5s"
```

```
        },
        {
            "RecordId":
 "oy0amQ40o5Y2YV4vxzufdcMOOw6n3EPr3tpPJGoYVNKH4APPVqNcbUgefo1stEFRg4hTLrf2k6eliHu/9+YJ5R3iie
DTBt3qBlmTj7Xq8SKVbO1S7YvMTpWkMKA86f8JfmT8BMKoMb4XZS/sOkQLe+qh0sYKXWl"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Kinesis Data Firehose ディベロッパーガイド」の「Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームへのデータの送信」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PutRecordBatch」を参照してください。

### put-record

次のコード例は、put-record を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ストリームにレコードを書き込むには

次の put-record の例では、データをストリームに書き込みます。データは Base64 形式でエンコードされます。

```
aws firehose put-record \
    --delivery-stream-name my-stream \
    --record '{"Data":"SGVsbG8gd29ybGQ="}'
```

出力:

```
{
    "RecordId": "RjB5K/nnoGFHqwTsZlNd/
TTqvjE8V5dsyXZTQn2JXrdpMTOwssyEb6nfC8fwf1whhwnItt4mvrn+gsqeK5jB7QjuLg283+Ps4Sz/
j1Xujv31iDhnPdaLw4BOyM9Amv7PcCuB2079RuM0NhoakbyUymlwY8yt20G8X2420wu1jlFafhci4erAt7QhDEvpwuK8
    "Encrypted": false
}
```

詳細については、「Amazon Kinesis Data Firehose ディベロッパーガイド」の「Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームへのデータの送信」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PutRecord」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Amazon Data Lifecycle Manager の例

次のコード例は、Amazon Data Lifecycle Manager で AWS Command Line Interfaceを使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `create-default-role`

次のコード例は、`create-default-role` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon DLM 用にひつような IAM ロールを作成するには

次の `dlm create-default-role` の例では、スナップショットを管理するための AWSDataLifecycleManagerDefaultRole デフォルトロールを作成します。

```
aws dlm create-default-role \
    --resource-type snapshot
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「Default service roles for Amazon Data Lifecycle Manager」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDefaultRole」を参照してください。

### create-lifecycle-policy

次のコード例は、create-lifecycle-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ライフサイクルポリシーを作成するには

次の create-lifecycle-policy の例では、指定した時間にボリュームのスナップショットを毎日作成するライフサイクルポリシーを作成します。指定されたタグはスナップショットに追加され、タグもボリュームからコピーされてスナップショットに追加されます。新しいスナップショットの作成が指定された最大数を超える場合は、最も古いスナップショットが削除されます。

```
aws dlm create-lifecycle-policy \
    --description "My first policy" \
    --state ENABLED \
    --execution-role-arn arn:aws:iam::12345678910:role/
AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \
    --policy-details file://policyDetails.json
```

policyDetails.json の内容:

```
{
    "ResourceTypes": [
        "VOLUME"
    ],
    "TargetTags": [
        {
            "Key": "costCenter",
            "Value": "115"
        }
    ],
    "Schedules":[
        {
            "Name": "DailySnapshots",
            "CopyTags": true,
            "TagsToAdd": [
```

```
                {
                    "Key": "type",
                     "Value": "myDailySnapshot"
                }
            ],
            "CreateRule": {
                "Interval": 24,
                "IntervalUnit": "HOURS",
                "Times": [
                    "03:00"
                ]
            },
            "RetainRule": {
                "Count":5
            }
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "PolicyId": "policy-0123456789abcdef0"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateLifecyclePolicy」を参照してください。

### delete-lifecycle-policy

次のコード例は、delete-lifecycle-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ライフサイクルポリシーを削除するには

次の例では、指定されたライフサイクルポリシーを削除します。

```
aws dlm delete-lifecycle-policy --policy-id policy-0123456789abcdef0
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteLifecyclePolicy」を参照してください。

### get-lifecycle-policies

次のコード例は、get-lifecycle-policies を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ライフサイクルポリシーの概要を取得するには

次の get-lifecycle-policies の例では、すべてのライフサイクルポリシーを一覧表示します。

```
aws dlm get-lifecycle-policies
```

出力:

```
{
    "Policies": [
        {
            "PolicyId": "policy-0123456789abcdef0",
            "Description": "My first policy",
            "State": "ENABLED"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetLifecyclePolicies」を参照してください。

### get-lifecycle-policy

次のコード例は、get-lifecycle-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ライフサイクルポリシーを記述するには

次の get-lifecycle-policy の例では、指定されたライフサイクルポリシーの詳細を表示します。

```
aws dlm get-lifecycle-policy \
    --policy-id policy-0123456789abcdef0
```

出力:

```
{
    "Policy": {
        "PolicyId": "policy-0123456789abcdef0",
        "Description": "My policy",
        "State": "ENABLED",
        "ExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
AWSDataLifecycleManagerDefaultRole",
        "DateCreated": "2019-08-08T17:45:42Z",
        "DateModified": "2019-08-08T17:45:42Z",
        "PolicyDetails": {
            "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
            "ResourceTypes": [
                "VOLUME"
            ],
            "TargetTags": [
              {
                  "Key": "costCenter",
                  "Value": "115"
              }
            ],
            "Schedules": [
              {
                  "Name": "DailySnapshots",
                  "CopyTags": true,
                  "TagsToAdd": [
                    {
                        "Key": "type",
                        "Value": "myDailySnapshot"
                    }
                  ],
                  "CreateRule": {
                    "Interval": 24,
                    "IntervalUnit": "HOURS",
                    "Times": [
                        "03:00"
                    ]
                  },
                  "RetainRule": {
                    "Count": 5
                  }
              }
            ]
```

```
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetLifecyclePolicy」を参照してください。

### update-lifecycle-policy

次のコード例は、update-lifecycle-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ライフサイクルポリシーを有効にするには

次の update-lifecycle-policy の例では、指定されたライフサイクルポリシーを有効にします。

```
aws dlm update-lifecycle-policy \
    --policy-id policy-0123456789abcdef0 \
    --state ENABLED
```

例 2: ライフサイクルポリシーを無効にするには

次の update-lifecycle-policy の例では、指定されたライフサイクルポリシーを無効にします。

```
aws dlm update-lifecycle-policy \
    --policy-id policy-0123456789abcdef0 \
    --state DISABLED
```

例 3: ライフサイクルポリシーの詳細を更新するには

次の update-lifecycle-policy の例では、指定されたライフサイクルポリシーのターゲットタグを更新します。

```
aws dlm update-lifecycle-policy \
    --policy-id policy-0123456789abcdef0
    --policy-details file://policyDetails.json
```

policyDetails.json の内容。このファイルで参照されていないその他の詳細は、コマンドでは変更されません。

```
{
    "TargetTags": [
        {
            "Key": "costCenter",
            "Value": "120"
        },
        {
            "Key": "project",
            "Value": "lima"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateLifecyclePolicy」を参照してください。

## AWS Data Pipeline examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS Data Pipeline で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `activate-pipeline`

次のコード例は、activate-pipeline を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パイプラインをアクティブ化するには

この例では、指定されたパイプラインをアクティブ化しています。

```
aws datapipeline activate-pipeline --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE
```

特定の日時でパイプラインをアクティブ化するには、次のコマンドを使用します。

```
aws datapipeline activate-pipeline --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE --start-
timestamp 2015-04-07T00:00:00Z
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ActivatePipeline」を参照してください。

### add-tags

次のコード例は、add-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パイプラインにタグを追加するには

この例では、指定されたタグを指定されたパイプラインに追加しています。

```
aws datapipeline add-tags --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE --
tags key=environment,value=production key=owner,value=sales
```

タグを表示するには、describe-pipelines コマンドを使用します。たとえば、サンプルコマンドで追加されたタグは、describe-pipelines の出力に次のように表示されます。

```
{
    ...
        "tags": [
            {
                "value": "production",
                "key": "environment"
            },
            {
                "value": "sales",
```

```
                "key": "owner"
            }
        ]
    ...
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddTags」を参照してください。

### create-pipeline

次のコード例は、create-pipeline を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パイプラインを作成するには

この例では、パイプラインを作成しています。

```
aws datapipeline create-pipeline --name my-pipeline --unique-id my-pipeline-token
```

出力例を次に示します。

```
{
    "pipelineId": "df-00627471SOVYZEXAMPLE"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreatePipeline」を参照してください。

### deactivate-pipeline

次のコード例は、deactivate-pipeline を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パイプラインを非アクティブ化するには

この例では、指定されたパイプラインを非アクティブ化しています。

```
aws datapipeline deactivate-pipeline --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE
```

すべての実行中のアクティビティが終了した後にのみ、パイプラインを非アクティブ化するには、次のコマンドを使用します。

```
aws datapipeline deactivate-pipeline --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE --no-cancel-active
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeactivatePipeline」を参照してください。

### delete-pipeline

次のコード例は、delete-pipeline を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パイプラインを削除するには

この例では、指定されたパイプラインを削除しています。

```
aws datapipeline delete-pipeline --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePipeline」を参照してください。

### describe-pipelines

次のコード例は、describe-pipelines を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パイプラインを記述するには

この例では、指定されたパイプラインを記述します。

```
aws datapipeline describe-pipelines --pipeline-ids df-00627471SOVYZEXAMPLE
```

出力例を次に示します。

```
{
  "pipelineDescriptionList": [
      {
```

```
            "fields": [
                {
                    "stringValue": "PENDING",
                    "key": "@pipelineState"
                },
                {
                    "stringValue": "my-pipeline",
                    "key": "name"
                },
                {
                    "stringValue": "2015-04-07T16:05:58",
                    "key": "@creationTime"
                },
                {
                    "stringValue": "df-00627471SOVYZEXAMPLE",
                    "key": "@id"
                },
                {
                    "stringValue": "123456789012",
                    "key": "pipelineCreator"
                },
                {
                    "stringValue": "PIPELINE",
                    "key": "@sphere"
                },
                {
                    "stringValue": "123456789012",
                    "key": "@userId"
                },
                {
                    "stringValue": "123456789012",
                    "key": "@accountId"
                },
                {
                    "stringValue": "my-pipeline-token",
                    "key": "uniqueId"
                }
            ],
            "pipelineId": "df-00627471SOVYZEXAMPLE",
            "name": "my-pipeline",
            "tags": []
        }
    ]
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribePipelines」を参照してください。

### get-pipeline-definition

次のコード例は、get-pipeline-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パイプライン定義を取得するには

次の例では、指定したパイプラインのパイプライン定義を取得しています。

```
aws datapipeline get-pipeline-definition --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE
```

出力例を次に示します。

```
{
  "parameters": [
      {
          "type": "AWS::S3::ObjectKey",
          "id": "myS3OutputLoc",
          "description": "S3 output folder"
      },
      {
          "default": "s3://us-east-1.elasticmapreduce.samples/pig-apache-logs/data",
          "type": "AWS::S3::ObjectKey",
          "id": "myS3InputLoc",
          "description": "S3 input folder"
      },
      {
          "default": "grep -rc \"GET\" ${INPUT1_STAGING_DIR}/* >
 ${OUTPUT1_STAGING_DIR}/output.txt",
          "type": "String",
          "id": "myShellCmd",
          "description": "Shell command to run"
      }
  ],
  "objects": [
      {
```

```
          "type": "Ec2Resource",
          "terminateAfter": "20 Minutes",
          "instanceType": "t1.micro",
          "id": "EC2ResourceObj",
          "name": "EC2ResourceObj"
      },
      {
          "name": "Default",
          "failureAndRerunMode": "CASCADE",
          "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",
          "schedule": {
              "ref": "DefaultSchedule"
          },
          "role": "DataPipelineDefaultRole",
          "scheduleType": "cron",
          "id": "Default"
      },
      {
          "directoryPath": "#{myS3OutputLoc}/#{format(@scheduledStartTime, 'YYYY-MM-
dd-HH-mm-ss')}",
          "type": "S3DataNode",
          "id": "S3OutputLocation",
          "name": "S3OutputLocation"
      },
      {
          "directoryPath": "#{myS3InputLoc}",
          "type": "S3DataNode",
          "id": "S3InputLocation",
          "name": "S3InputLocation"
      },
      {
          "startAt": "FIRST_ACTIVATION_DATE_TIME",
          "name": "Every 15 minutes",
          "period": "15 minutes",
          "occurrences": "4",
          "type": "Schedule",
          "id": "DefaultSchedule"
      },
      {
          "name": "ShellCommandActivityObj",
          "command": "#{myShellCmd}",
          "output": {
              "ref": "S3OutputLocation"
          },
```

```
            "input": {
                "ref": "S3InputLocation"
            },
            "stage": "true",
            "type": "ShellCommandActivity",
            "id": "ShellCommandActivityObj",
            "runsOn": {
                "ref": "EC2ResourceObj"
            }
        }
    ],
    "values": {
        "myS3OutputLoc": "s3://amzn-s3-demo-bucket/",
        "myS3InputLoc": "s3://us-east-1.elasticmapreduce.samples/pig-apache-logs/
data",
        "myShellCmd": "grep -rc \"GET\" ${INPUT1_STAGING_DIR}/* >
 ${OUTPUT1_STAGING_DIR}/output.txt"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPipelineDefinition」を参照してください。

### list-pipelines

次のコード例は、list-pipelines を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パイプラインを一覧表示するには

この例では、パイプラインを一覧表示しています。

```
aws datapipeline list-pipelines
```

出力例を次に示します。

```
{
    "pipelineIdList": [
        {
            "id": "df-00627471SOVYZEXAMPLE",
            "name": "my-pipeline"
```

```
        },
        {
            "id": "df-09028963KNVMREXAMPLE",
            "name": "ImportDDB"
        },
        {
            "id": "df-0870198233ZYVEXAMPLE",
            "name": "CrossRegionDDB"
        },
        {
            "id": "df-00189603TB4MZEXAMPLE",
            "name": "CopyRedshift"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPipelines」を参照してください。

### list-runs

次のコード例は、list-runs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: パイプラインの実行を一覧表示するには

次の list-runs の例では、指定されたパイプラインの実行を一覧表示しています。

```
aws datapipeline list-runs --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE
```

出力:

```
    Name                          Scheduled Start         Status                      ID
                                                 Started                 Ended

 ------------------------------------------------------------------------------------------
1.  EC2ResourceObj                2015-04-12T17:33:02     CREATING
 @EC2ResourceObj_2015-04-12T17:33:02               2015-04-12T17:33:10
2.  S3InputLocation               2015-04-12T17:33:02     FINISHED
      @S3InputLocation_2015-04-12T17:33:02            2015-04-12T17:33:09
 2015-04-12T17:33:09
```

```
3.  S3OutputLocation           2015-04-12T17:33:02    WAITING_ON_DEPENDENCIES
 @S3OutputLocation_2015-04-12T17:33:02           2015-04-12T17:33:09
4.  ShellCommandActivityObj    2015-04-12T17:33:02    WAITING_FOR_RUNNER
 @ShellCommandActivityObj_2015-04-12T17:33:02    2015-04-12T17:33:09
```

例 2: 指定された日付の間のパイプライン実行を一覧表示するには

次の list-runs の例では、--start-interval を使用して、出力に含める日付を指定しています。

```
aws datapipeline list-runs --pipeline-id df-01434553B58A2SHZUKO5 --start-
interval 2017-10-07T00:00:00,2017-10-08T00:00:00
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListRuns」を参照してください。

### put-pipeline-definition

次のコード例は、put-pipeline-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パイプライン定義をアップロードするには

この例では、指定されたパイプライン定義を指定されたパイプラインにアップロードしています。

```
aws datapipeline put-pipeline-definition --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE --
pipeline-definition file://my-pipeline-definition.json
```

出力例を次に示します。

```
{
  "validationErrors": [],
  "errored": false,
  "validationWarnings": []
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutPipelineDefinition」を参照してください。

**remove-tags**

次のコード例は、remove-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パイプラインからタグを削除するには

この例では、指定されたタグを指定されたパイプラインから削除しています。

```
aws datapipeline remove-tags --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE --tag-
keys environment
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemoveTags」を参照してください。

## AWS CLI を使用した DataSync の例

次のコード例は、DataSync で AWS Command Line Interfaceを使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック
- アクション

### アクション

**update-location-azure-blob**

次のコード例は、update-location-azure-blob を使用する方法を示しています。

AWS CLI

新しいエージェントを使用して転送場所を更新するには

次の update-location-object-storage の例では、新しいエージェントを使用して Microsoft Azure Blob Storage の DataSync のロケーションを更新しています。

```
aws datasync update-location-azure-blob \
    --location-arn arn:aws:datasync:us-west-2:123456789012:location/loc-abcdef01234567890 \
    --agent-arns arn:aws:datasync:us-west-2:123456789012:agent/agent-1234567890abcdef0 \
    --sas-configuration '{ \
        "Token": "sas-token-for-azure-blob-storage-access" \
    }'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS DataSync ユーザーガイド」の「Replacing your agent」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateLocationAzureBlob」を参照してください。

### update-location-hdfs

次のコード例は、update-location-hdfs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

新しいエージェントを使用して転送場所を更新するには

次の update-location-hdfs の例では、新しいエージェントを使用して DataSync HDFS のロケーションを更新しています。HDFS クラスターが Kerberos 認証を使用している場合にのみ、--kerberos-keytab オプションおよび --kerberos-krb5-conf オプションが必要です。

```
aws datasync update-location-hdfs \
    --location-arn arn:aws:datasync:us-west-2:123456789012:location/loc-abcdef01234567890 \
    --agent-arns arn:aws:datasync:us-west-2:123456789012:agent/agent-1234567890abcdef0 \
    --kerberos-keytab file://hdfs.keytab
    --kerberos-krb5-conf file://krb5.conf
```

hdfs.keytab の内容:

```
N/A. The content of this file is encrypted and not human readable.
```

krb5.conf の内容:

```
[libdefaults]
    default_realm = EXAMPLE.COM
    dns_lookup_realm = false
    dns_lookup_kdc = false
    rdns = true
    ticket_lifetime = 24h
    forwardable = true
    udp_preference_limit = 1000000
    default_tkt_enctypes = aes256-cts-hmac-sha1-96 aes128-cts-hmac-sha1-96 des3-cbc-
sha1
    default_tgs_enctypes = aes256-cts-hmac-sha1-96 aes128-cts-hmac-sha1-96 des3-cbc-
sha1
    permitted_enctypes = aes256-cts-hmac-sha1-96 aes128-cts-hmac-sha1-96 des3-cbc-
sha1

[realms]
    EXAMPLE.COM = {
      kdc = kdc1.example.com
      admin_server = krbadmin.example.com
      default_domain = example.com
    }

[domain_realm]
    .example.com = EXAMPLE.COM
    example.com = EXAMPLE.COM

[logging]
    kdc = FILE:/var/log/krb5kdc.log
    admin_server = FILE:/var/log/kerberos/kadmin.log
    default = FILE:/var/log/krb5libs.log
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS DataSync ユーザーガイド」の「Replacing your agent」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateLocationHdfs」を参照してください。

### update-location-nfs

次のコード例は、update-location-nfs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

新しいエージェントを使用して転送場所を更新するには

次の update-location-nfs の例では、新しいエージェントを使用して DataSync NFS のロケーションを更新しています。

```
aws datasync update-location-nfs \
    --location-arn arn:aws:datasync:us-west-2:123456789012:location/loc-abcdef01234567890 \
    --on-prem-config AgentArns=arn:aws:datasync:us-west-2:123456789012:agent/agent-1234567890abcdef0
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS DataSync ユーザーガイド」の「Replacing your agent」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateLocationNfs」を参照してください。

### update-location-object-storage

次のコード例は、update-location-object-storage を使用する方法を示しています。

AWS CLI

新しいエージェントを使用して転送場所を更新するには

次の update-location-object-storage の例では、新しいエージェントを使用して DataSync オブジェクトストレージのロケーションを更新しています。

```
aws datasync update-location-object-storage \
    --location-arn arn:aws:datasync:us-west-2:123456789012:location/loc-abcdef01234567890 \
    --agent-arns arn:aws:datasync:us-west-2:123456789012:agent/agent-1234567890abcdef0 \
    --secret-key secret-key-for-object-storage
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS DataSync ユーザーガイド」の「Replacing your agent」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateLocationObjectStorage」を参照してください。

### update-location-smb

次のコード例は、update-location-smb を使用する方法を示しています。

AWS CLI

新しいエージェントを使用して転送場所を更新するには

次の update-location-smb の例では、新しいエージェントを使用して DataSync SMB のロケーションを更新しています。

```
aws datasync update-location-smb \
    --location-arn arn:aws:datasync:us-west-2:123456789012:location/loc-abcdef01234567890 \
    --agent-arns arn:aws:datasync:us-west-2:123456789012:agent/agent-1234567890abcdef0 \
    --password smb-file-server-password
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS DataSync ユーザーガイド」の「Replacing your agent」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateLocationSmb」を参照してください。

## AWS CLI を使用した DAX の例

次のコード例は、DAX で AWS Command Line Interfaceを使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### `create-cluster`

次のコード例は、`create-cluster` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DAX クラスターを作成するには

次の `create-cluster` の例では、指定された設定で DAX クラスターを作成します。

```
aws dax create-cluster \
    --cluster-name daxcluster \
    --node-type dax.r4.large \
    --replication-factor 3 \
    --iam-role-arn roleARN  \
    --sse-specification Enabled=true
```

出力:

```
{
    "Cluster": {
        "ClusterName": "daxcluster",
        "ClusterArn": "arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/daxcluster",
        "TotalNodes": 3,
        "ActiveNodes": 0,
        "NodeType": "dax.r4.large",
        "Status": "creating",
        "ClusterDiscoveryEndpoint": {
            "Port": 8111
        },
        "PreferredMaintenanceWindow": "thu:13:00-thu:14:00",
        "SubnetGroup": "default",
        "SecurityGroups": [
            {
```

```
                "SecurityGroupIdentifier": "sg-1af6e36e",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
DAXServiceRoleForDynamoDBAccess",
        "ParameterGroup": {
            "ParameterGroupName": "default.dax1.0",
            "ParameterApplyStatus": "in-sync",
            "NodeIdsToReboot": []
        },
        "SSEDescription": {
            "Status": "ENABLED"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「Step 3: Create a DAX Cluster」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateCluster」を参照してください。

### create-parameter-group

次のコード例は、create-parameter-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パラメータグループを作成するには

次の「create-parameter-group」の例では、指定された設定でパラメータグループを作成します。

```
aws dax create-parameter-group \
    --parameter-group-name daxparametergroup \
    --description "A new parameter group"
```

出力:

```
{
    "ParameterGroup": {
        "ParameterGroupName": "daxparametergroup",
```

```
        "Description": "A new parameter group"
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「DAX クラスターの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateParameterGroup」を参照してください。

### create-subnet-group

次のコード例は、create-subnet-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DAX サブネットグループを作成するには

次の create-subnet-group の例では、指定された設定でサブネットグループを作成します。

```
aws dax create-subnet-group \
    --subnet-group-name daxSubnetGroup \
    --subnet-ids subnet-11111111 subnet-22222222
```

出力:

```
{
    "SubnetGroup": {
        "SubnetGroupName": "daxSubnetGroup",
        "VpcId": "vpc-05a1fa8e00c325226",
        "Subnets": [
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-11111111",
                "SubnetAvailabilityZone": "us-west-2b"
            },
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-22222222",
                "SubnetAvailabilityZone": "us-west-2c"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「Step 2: Create a Subnet Group」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateSubnetGroup」を参照してください。

### decrease-replication-factor

次のコード例は、decrease-replication-factor を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスターから 1 つ以上のノードを削除するには

次の decrease-replication-factor の例では、指定された DAX クラスター内のノード数を 1 に減らします。

```
aws dax decrease-replication-factor \
    --cluster-name daxcluster \
    --new-replication-factor 1
```

出力:

```
{
    "Cluster": {
        "ClusterName": "daxcluster",
        "ClusterArn": "arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/daxcluster",
        "TotalNodes": 3,
        "ActiveNodes": 3,
        "NodeType": "dax.r4.large",
        "Status": "modifying",
        "ClusterDiscoveryEndpoint": {
            "Address": "daxcluster.ey3o9d.clustercfg.dax.usw2.cache.amazonaws.com",
            "Port": 8111
        },
        "Nodes": [
            {
                "NodeId": "daxcluster-a",
                "Endpoint": {
                    "Address": "daxcluster-
a.ey3o9d.0001.dax.usw2.cache.amazonaws.com",
                    "Port": 8111
                },
```

```
                "NodeCreateTime": 1576625059.509,
                "AvailabilityZone": "us-west-2c",
                "NodeStatus": "available",
                "ParameterGroupStatus": "in-sync"
            },
            {
                "NodeId": "daxcluster-b",
                "Endpoint": {
                    "Address": "daxcluster-
b.ey3o9d.0001.dax.usw2.cache.amazonaws.com",
                    "Port": 8111
                },
                "NodeCreateTime": 1576625059.509,
                "AvailabilityZone": "us-west-2a",
                "NodeStatus": "available",
                "ParameterGroupStatus": "in-sync"
            },
            {
                "NodeId": "daxcluster-c",
                "Endpoint": {
                    "Address": "daxcluster-
c.ey3o9d.0001.dax.usw2.cache.amazonaws.com",
                    "Port": 8111
                },
                "NodeCreateTime": 1576625059.509,
                "AvailabilityZone": "us-west-2b",
                "NodeStatus": "available",
                "ParameterGroupStatus": "in-sync"
            }
        ],
        "PreferredMaintenanceWindow": "thu:13:00-thu:14:00",
        "SubnetGroup": "default",
        "SecurityGroups": [
            {
                "SecurityGroupIdentifier": "sg-1af6e36e",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
DAXServiceRoleForDynamoDBAccess",
        "ParameterGroup": {
            "ParameterGroupName": "default.dax1.0",
            "ParameterApplyStatus": "in-sync",
            "NodeIdsToReboot": []
```

```
        },
        "SSEDescription": {
            "Status": "ENABLED"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「DAX クラスターの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DecreaseReplicationFactor」を参照してください。

### delete-cluster

次のコード例は、delete-cluster を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DAX クラスターを削除するには

次の delete-cluster の例では、指定された DAX クラスターを削除します。

```
aws dax delete-cluster \
    --cluster-name daxcluster
```

出力:

```
{
    "Cluster": {
        "ClusterName": "daxcluster",
        "ClusterArn": "arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/daxcluster",
        "TotalNodes": 3,
        "ActiveNodes": 0,
        "NodeType": "dax.r4.large",
        "Status": "deleting",
        "ClusterDiscoveryEndpoint": {
            "Address": "dd.ey3o9d.clustercfg.dax.usw2.cache.amazonaws.com",
            "Port": 8111
        },
        "PreferredMaintenanceWindow": "fri:06:00-fri:07:00",
        "SubnetGroup": "default",
```

```
        "SecurityGroups": [
            {
                "SecurityGroupIdentifier": "sg-1af6e36e",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
DAXServiceRoleForDynamoDBAccess",
        "ParameterGroup": {
            "ParameterGroupName": "default.dax1.0",
            "ParameterApplyStatus": "in-sync",
            "NodeIdsToReboot": []
        },
        "SSEDescription": {
            "Status": "ENABLED"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「DAX クラスターの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteCluster」を参照してください。

### delete-parameter-group

次のコード例は、delete-parameter-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パラメータグループを削除するには

次の delete-parameter-group の例では、指定された DAX パラメータグループを削除します。

```
aws dax  delete-parameter-group \
    --parameter-group-name daxparametergroup
```

出力:

```
{
```

```
    "DeletionMessage": "Parameter group daxparametergroup has been deleted."
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「DAX クラスターの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteParameterGroup」を参照してください。

### delete-subnet-group

次のコード例は、delete-subnet-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サブネットグループを削除するには

次の delete-subnet-group の例は、指定された DAX サブネットグループを削除します。

```
aws dax delete-subnet-group \
    --subnet-group-name daxSubnetGroup
```

出力:

```
{
    "DeletionMessage": "Subnet group daxSubnetGroup has been deleted."
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「DAX クラスターの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteSubnetGroup」を参照してください。

### describe-clusters

次のコード例は、describe-clusters を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロビジョニングされた DAX クラスターに関する情報を返すには

次の describe-clusters の例では、プロビジョニングされたすべての DAX クラスターに関する詳細を表示します。

```
aws dax describe-clusters
```

出力:

```
{
    "Clusters": [
        {
            "ClusterName": "daxcluster",
            "ClusterArn": "arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/daxcluster",
            "TotalNodes": 1,
            "ActiveNodes": 1,
            "NodeType": "dax.r4.large",
            "Status": "available",
            "ClusterDiscoveryEndpoint": {
                "Address":
 "daxcluster.ey3o9d.clustercfg.dax.usw2.cache.amazonaws.com",
                "Port": 8111
            },
            "Nodes": [
                {
                    "NodeId": "daxcluster-a",
                    "Endpoint": {
                        "Address": "daxcluster-
a.ey3o9d.0001.dax.usw2.cache.amazonaws.com",
                        "Port": 8111
                    },
                    "NodeCreateTime": 1576625059.509,
                    "AvailabilityZone": "us-west-2c",
                    "NodeStatus": "available",
                    "ParameterGroupStatus": "in-sync"
                }
            ],
            "PreferredMaintenanceWindow": "thu:13:00-thu:14:00",
            "SubnetGroup": "default",
            "SecurityGroups": [
                {
                    "SecurityGroupIdentifier": "sg-1af6e36e",
                    "Status": "active"
                }
            ],
```

```
            "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
DAXServiceRoleForDynamoDBAccess",
            "ParameterGroup": {
                "ParameterGroupName": "default.dax1.0",
                "ParameterApplyStatus": "in-sync",
                "NodeIdsToReboot": []
            },
            "SSEDescription": {
                "Status": "ENABLED"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「DAX クラスターの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeClusters」を参照してください。

### describe-default-parameters

次のコード例は、describe-default-parameters を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DAX のデフォルトのシステムパラメータ情報を返すには

次の describe-default-parameters の例では、DAX のデフォルトのシステムパラメータ情報を表示します。

```
aws dax describe-default-parameters
```

出力:

```
{
    "Parameters": [
        {
            "ParameterName": "query-ttl-millis",
            "ParameterType": "DEFAULT",
            "ParameterValue": "300000",
```

```
            "NodeTypeSpecificValues": [],
            "Description": "Duration in milliseconds for queries to remain cached",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": "TRUE",
            "ChangeType": "IMMEDIATE"
        },
        {
            "ParameterName": "record-ttl-millis",
            "ParameterType": "DEFAULT",
            "ParameterValue": "300000",
            "NodeTypeSpecificValues": [],
            "Description": "Duration in milliseconds for records to remain valid in
 cache (Default: 0 = infinite)",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": "TRUE",
            "ChangeType": "IMMEDIATE"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「DAX クラスターの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDefaultParameters」を参照してください。

### describe-events

次のコード例は、describe-events を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DAX クラスターとパラメータグループに関連するイベントを返すには

次の describe-events の例では、DAX クラスターとパラメータグループに関連するイベントの詳細を表示します。

```
aws dax describe-events
```

出力:

```
{
    "Events": [
        {
            "SourceName": "daxcluster",
            "SourceType": "CLUSTER",
            "Message": "Cluster deleted.",
            "Date": 1576702736.706
        },
        {
            "SourceName": "daxcluster",
            "SourceType": "CLUSTER",
            "Message": "Removed node daxcluster-b.",
            "Date": 1576702691.738
        },
        {
            "SourceName": "daxcluster",
            "SourceType": "CLUSTER",
            "Message": "Removed node daxcluster-a.",
            "Date": 1576702633.498
        },
        {
            "SourceName": "daxcluster",
            "SourceType": "CLUSTER",
            "Message": "Removed node daxcluster-c.",
            "Date": 1576702631.329
        },
        {
            "SourceName": "daxcluster",
            "SourceType": "CLUSTER",
            "Message": "Cluster created.",
            "Date": 1576626560.057
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「DAX クラスターの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEvents」を参照してください。

### describe-parameter-groups

次のコード例は、describe-parameter-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DAX で定義されたパラメータグループを記述するには

次の describe-parameter-groups の例では、DAX で定義されたパラメータグループに関する詳細を取得します。

```
aws dax describe-parameter-groups
```

出力:

```
{
    "ParameterGroups": [
        {
            "ParameterGroupName": "default.dax1.0",
            "Description": "Default parameter group for dax1.0"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「DAX クラスターの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeParameterGroups」を参照してください。

### describe-parameters

次のコード例は、describe-parameters を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DAX パラメータグループで定義されたパラメータを記述するには

次の describe-parameters の例では、指定された DAX パラメータグループで定義されているパラメータの詳細を取得します。

```
aws dax describe-parameters \
    --parameter-group-name default.dax1.0
```

出力:

```
{
    "Parameters": [
        {
            "ParameterName": "query-ttl-millis",
            "ParameterType": "DEFAULT",
            "ParameterValue": "300000",
            "NodeTypeSpecificValues": [],
            "Description": "Duration in milliseconds for queries to remain cached",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": "TRUE",
            "ChangeType": "IMMEDIATE"
        },
        {
            "ParameterName": "record-ttl-millis",
            "ParameterType": "DEFAULT",
            "ParameterValue": "300000",
            "NodeTypeSpecificValues": [],
            "Description": "Duration in milliseconds for records to remain valid in
 cache (Default: 0 = infinite)",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": "TRUE",
            "ChangeType": "IMMEDIATE"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「DAX クラスターの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeParameters」を参照してください。

### describe-subnet-groups

次のコード例は、describe-subnet-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DAX で定義されたサブネットグループを記述するには

次の describe-subnet-groups の例では、DAX で定義されたサブネットグループの詳細を取得します。

```
aws dax describe-subnet-groups
```

出力:

```
{
    "SubnetGroups": [
        {
            "SubnetGroupName": "default",
            "Description": "Default CacheSubnetGroup",
            "VpcId": "vpc-ee70a196",
            "Subnets": [
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-874953af",
                    "SubnetAvailabilityZone": "us-west-2d"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-bd3d1fc4",
                    "SubnetAvailabilityZone": "us-west-2a"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-72c2ff28",
                    "SubnetAvailabilityZone": "us-west-2c"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-09e6aa42",
                    "SubnetAvailabilityZone": "us-west-2b"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「DAX クラスターの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeSubnetGroups」を参照してください。

### increase-replication-factor

次のコード例は、increase-replication-factor を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DAX クラスターのレプリケーション係数を増やすには

次の increase-replication-factor の例では、指定された DAX クラスターのレプリケーション係数を 3 に増やします。

```
aws dax increase-replication-factor \
    --cluster-name daxcluster \
    --new-replication-factor 3
```

出力:

```
{
    "Cluster": {
        "ClusterName": "daxcluster",
        "ClusterArn": "arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/daxcluster",
        "TotalNodes": 3,
        "ActiveNodes": 1,
        "NodeType": "dax.r4.large",
        "Status": "modifying",
        "ClusterDiscoveryEndpoint": {
            "Address": "daxcluster.ey3o9d.clustercfg.dax.usw2.cache.amazonaws.com",
            "Port": 8111
        },
        "Nodes": [
            {
                "NodeId": "daxcluster-a",
                "Endpoint": {
                    "Address": "daxcluster-
a.ey3o9d.0001.dax.usw2.cache.amazonaws.com",
                    "Port": 8111
```

```
                },
                "NodeCreateTime": 1576625059.509,
                "AvailabilityZone": "us-west-2c",
                "NodeStatus": "available",
                "ParameterGroupStatus": "in-sync"
            },
            {
                "NodeId": "daxcluster-b",
                "NodeStatus": "creating"
            },
            {
                "NodeId": "daxcluster-c",
                "NodeStatus": "creating"
            }
        ],
        "PreferredMaintenanceWindow": "thu:13:00-thu:14:00",
        "SubnetGroup": "default",
        "SecurityGroups": [
            {
                "SecurityGroupIdentifier": "sg-1af6e36e",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
DAXServiceRoleForDynamoDBAccess",
        "ParameterGroup": {
            "ParameterGroupName": "default.dax1.0",
            "ParameterApplyStatus": "in-sync",
            "NodeIdsToReboot": []
        },
        "SSEDescription": {
            "Status": "ENABLED"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「DAX クラスターの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「IncreaseReplicationFactor」を参照してください。

### list-tags

次のコード例は、list-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DAX リソースのタグを一覧表示するには

次の list-tags の例では、指定された DAX クラスターにアタッチされているタグキーと値を一覧表示します。

```
aws dax list-tags \
    --resource-name arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/daxcluster
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "ClusterUsage",
            "Value": "prod"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「DAX クラスターの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTags」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DAX リソースにタグを付けるには

次の tag-resource の例では、指定されたタグキー名と関連する値を、指定された DAX クラスターにアタッチして、クラスターの使用状況を記述します。

```
aws dax tag-resource \
    --resource-name arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/daxcluster \
    --tags="Key=ClusterUsage,Value=prod"
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "ClusterUsage",
            "Value": "prod"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「DAX クラスターの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### `untag-resource`

次のコード例は、`untag-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DAX リソースからタグを削除するには

次の `untag-resource` の例では、指定されたキー名を持つタグを DAX クラスターから削除します。

```
aws dax untag-resource  \
    --resource-name arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/daxcluster \
    --tag-keys="ClusterUsage"
```

出力:

```
{
    "Tags": []
```

```
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「DAX クラスターの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Detective の例

次のコード例は、Detective で AWS Command Line Interfaceを使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `accept-invitation`

次のコード例は、`accept-invitation` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

動作グラフのメンバーアカウントになるための招待を受け入れるには

次の `accept-invitation` の例では、動作グラフ arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234 のメンバーアカウントになるための招待を受け入れます。

```
aws detective accept-invitation \
    --graph-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Detective Administration Guide」の「Responding to a behavior graph invitation」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AcceptInvitation」を参照してください。

### create-graph

次のコード例は、create-graph を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon Detective を有効にして新しい動作グラフを作成するには

次の create-graph の例では、コマンドが実行されているリージョンでコマンドを実行する AWS アカウントに対して Detective を有効にします。そのアカウントを管理者アカウントとする新しい動作グラフが作成されます。このコマンドは、部門タグに「財務」という値を割り当てます。

```
aws detective create-graph \
    --tags '{"Department": "Finance"}'
```

出力:

```
{
    "GraphArn": "arn:aws:detective:us-
east-1:111122223333:graph:027c7c4610ea4aacaf0b883093cab899"
}
```

詳細については、「Amazon Detective Administration Guide」の「Enabling Amazon Detective」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateGraph」を参照してください。

### create-members

次のコード例は、create-members を使用する方法を示しています。

AWS CLI

動作グラフにメンバーアカウントを招待するには

次の `create-members` の例では、動作グラフ arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234 のメンバーアカウントになるよう 2 つの AWS アカウントを招待します。アカウントごとに、このリクエストで AWS アカウント ID とアカウントルートユーザーのメールアドレスが提供されます。リクエストには、招待メールに挿入するカスタムメッセージが含まれています。

```
aws detective create-members \
    --
accounts AccountId=444455556666,EmailAddress=mmajor@example.com AccountId=123456789012,Email
 \
    --graph-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234 \
    --message "This is Paul Santos. I need to add your account to the data we use
 for security investigation in Amazon Detective. If you have any questions, contact
 me at psantos@example.com."
```

出力:

```
{
    "Members": [
    {
        "AccountId": "444455556666",
        "AdministratorId": "111122223333",
        "EmailAddress": "mmajor@example.com",
        "GraphArn": "arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234",
        "InvitedTime": 1579826107000,
        "MasterId": "111122223333",
        "Status": "INVITED",
        "UpdatedTime": 1579826107000
   },
   {
        "AccountId": "123456789012",
        "AdministratorId": "111122223333",
        "EmailAddress": "jstiles@example.com",
        "GraphArn": "arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234",
        "InvitedTime": 1579826107000,
        "MasterId": "111122223333",
        "Status": "VERIFICATION_IN_PROGRESS",
        "UpdatedTime": 1579826107000
```

```
     }
    ],
    "UnprocessedAccounts": [ ]
}
```

詳細については、「Amazon Detective Administration Guide」の「Inviting member accounts to a behavior graph<https://docs.aws.amazon.com/detective/latest/adminguide/graph-admin-add-member-accounts.html>」を参照してください。

招待メールを送信せずにメンバーアカウントを招待するには

次の `create-members` の例では、動作グラフ arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234 のメンバーアカウントになるよう 2 つの AWS アカウントを招待します。アカウントごとに、このリクエストで AWS アカウント ID とアカウントルートユーザーのメールアドレスが提供されます。メンバーアカウントには招待メールは届きません。

```
aws detective create-members \
    --
accounts AccountId=444455556666,EmailAddress=mmajor@example.com AccountId=123456789012,Email
 \
    --graph-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234 \
    --disable-email-notification
```

出力:

```
{
    "Members": [
    {
        "AccountId": "444455556666",
        "AdministratorId": "111122223333",
        "EmailAddress": "mmajor@example.com",
        "GraphArn": "arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234",
        "InvitedTime": 1579826107000,
        "MasterId": "111122223333",
        "Status": "INVITED",
        "UpdatedTime": 1579826107000
   },
   {
        "AccountId": "123456789012",
        "AdministratorId": "111122223333",
        "EmailAddress": "jstiles@example.com",
```

```
        "GraphArn": "arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234",
        "InvitedTime": 1579826107000,
        "MasterId": "111122223333",
        "Status": "VERIFICATION_IN_PROGRESS",
        "UpdatedTime": 1579826107000
     }
    ],
    "UnprocessedAccounts": [ ]
}
```

詳細については、「Amazon Detective Administration Guide」の「Inviting member accounts to a behavior graph<https://docs.aws.amazon.com/detective/latest/adminguide/graph-admin-add-member-accounts.html>」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateMembers」を参照してください。

### delete-graph

次のコード例は、delete-graph を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Detective を無効にして動作グラフを削除するには

次の delete-graph の例では、Detective を無効にし、指定された動作グラフを削除します。

```
aws detective delete-graph \
    --graph-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Detective Administration Guide」の「Disabling Amazon Detective」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteGraph」を参照してください。

### delete-members

次のコード例は、delete-members を使用する方法を示しています。

AWS CLI

動作グラフからメンバーアカウントを削除するには

次の delete-members の例では、動作グラフ arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234 から 2 つのメンバーアカウントを削除します。アカウントを識別するには、リクエストで AWS アカウント ID を提供します。

```
aws detective delete-members \
    --account-ids 444455556666 123456789012 \
    --graph-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234
```

出力:

```
 {
    "AccountIds": [ "444455556666", "123456789012" ],
    "UnprocessedAccounts": [ ]
}
```

詳細については、「Amazon Detective Administration Guide」の「Removing member accounts from a behavior graph<https://docs.aws.amazon.com/detective/latest/adminguide/graph-admin-remove-member-accounts.html>」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteMembers」を参照してください。

### disassociate-membership

次のコード例は、disassociate-membership を使用する方法を示しています。

AWS CLI

動作グラフのメンバーシップを辞退するには

次のメンバーシップの関連付け解除の例では、動作グラフ arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234 からコマンドを実行する AWS アカウントを削除します。

```
aws detective disassociate-membership \
     --graph-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234
```

詳細については、「Amazon Detective Administration Guide」の「Removing your account from a behavior graph<https://docs.aws.amazon.com/detective/latest/adminguide/member-remove-self-from-graph.html>」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateMembership」を参照してください。

### get-members

次のコード例は、get-members を使用する方法を示しています。

AWS CLI

選択した動作グラフメンバーアカウントに関する情報を取得するには

次の get-members の例では、動作グラフ arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234 の 2 つのメンバーアカウントに関する情報を取得します。2 つのアカウントに対し、リクエストで AWS アカウント ID が提供されます。

```
aws detective get-members \
    --account-ids 444455556666 123456789012 \
    --graph-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234
```

出力:

```
{
    "MemberDetails": [
    {
        "AccountId": "444455556666",
        "AdministratorId": "111122223333",
        "EmailAddress": "mmajor@example.com",
        "GraphArn": "arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234",
        "InvitedTime": 1579826107000,
        "MasterId": "111122223333",
        "Status": "INVITED",
        "UpdatedTime": 1579826107000
    }
    {
        "AccountId": "123456789012",
        "AdministratorId": "111122223333",
        "EmailAddress": "jstiles@example.com",
```

```
        "GraphArn": "arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234",
        "InvitedTime": 1579826107000,
        "MasterId": "111122223333",
        "Status": "INVITED",
        "UpdatedTime": 1579826107000
    }
],
    "UnprocessedAccounts": [ ]
}
```

詳細については、「Amazon Detective Administration Guide」の「Viewing the list of accounts in a behavior graph<https://docs.aws.amazon.com/detective/latest/adminguide/graph-admin-view-accounts.html>」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetMembers」を参照してください。

### `list-graphs`

次のコード例は、`list-graphs` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

自身のアカウントが管理者になっている動作グラフのリストを表示するには

次の `list-graphs` の例は、呼び出し元アカウントが現在のリージョン内で管理者となっている動作グラフを取得します。

```
aws detective list-graphs
```

出力:

```
{
    "GraphList": [
        {
            "Arn": "arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234",
            "CreatedTime": 1579736111000
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListGraphs」を参照してください。

### list-invitations

次のコード例は、list-invitations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントがメンバーであるか招待されている動作グラフのリストを表示するには

次の list-invitations の例では、呼び出し元アカウントが招待されている動作グラフを取得しています。結果には、未対応の招待と承諾済みの招待のみが表示されます。拒否した招待や削除されたメンバーシップは含まれません。

```
aws detective list-invitations
```

出力:

```
{
    "Invitations": [
    {
        "AccountId": "444455556666",
        "AdministratorId": "111122223333",
        "EmailAddress": "mmajor@example.com",
        "GraphArn": "arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234",
        "InvitedTime": 1579826107000,
        "MasterId": "111122223333",
        "Status": "INVITED",
        "UpdatedTime": 1579826107000
    }
]
}
```

詳細については、「Amazon Detective Administration Guide」の「Viewing your list of behavior graph invitations<https://docs.aws.amazon.com/detective/latest/adminguide/member-view-graph-invitations.html>」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListInvitations」を参照してください。

### list-members

次のコード例は、list-members を使用する方法を示しています。

AWS CLI

動作グラフのメンバーアカウントを一覧表示するには

次の list-members の例では、動作グラフ arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234 の招待された有効なメンバーアカウントを取得します。結果には、削除されたメンバーアカウントは含まれません。

```
aws detective list-members \
    --graph-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234
```

出力:

```
{
    "MemberDetails": [
        {
            "AccountId": "444455556666",
            "AdministratorId": "111122223333",
            "EmailAddress": "mmajor@example.com",
            "GraphArn": "arn:aws:detective:us-
east-1:111122223333:graph:123412341234",
            "InvitedTime": 1579826107000,
            "MasterId": "111122223333",
            "Status": "INVITED",
            "UpdatedTime": 1579826107000
        },
        {
            "AccountId": "123456789012",
            "AdministratorId": "111122223333",
            "EmailAddress": "jstiles@example.com",
            "GraphArn": "arn:aws:detective:us-
east-1:111122223333:graph:123412341234",
            "InvitedTime": 1579826107000,
            "MasterId": "111122223333",
            "PercentOfGraphUtilization": 2,
            "PercentOfGraphUtilizationUpdatedTime": 1586287843,
            "Status": "ENABLED",
            "UpdatedTime": 1579973711000,
            "VolumeUsageInBytes": 200,
```

```
            "VolumeUsageUpdatedTime": 1586287843
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Detective Administration Guide」の「Viewing the list of accounts in a behavior graph」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListMembers」を参照してください。

### `list-tags-for-resource`

次のコード例は、`list-tags-for-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

動作グラフに割り当てられたタグを取得するには

次の `list-tags-for-resource` の例では、指定された動作グラフに割り当てられたタグを返します。

```
aws detective list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234
```

出力:

```
{
    "Tags": {
        "Department" : "Finance"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Detective Administration Guide」の「Managing tags for a behavior graph」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### `reject-invitation`

次のコード例は、`reject-invitation` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

動作グラフのメンバーアカウントになるための招待を拒否するには

次の `reject-invitation` の例では、動作グラフ arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234 のメンバーアカウントになるための招待を拒否します。

```
aws detective reject-invitation \
    --graph-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Detective Administration Guide」の「Responding to a behavior graph invitation<https://docs.aws.amazon.com/detective/latest/adminguide/member-invitation-response.html>」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RejectInvitation」を参照してください。

### `tag-resource`

次のコード例は、`tag-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースにタグを割り当てるには

次の `tag-resource` の例では、Department タグの値を指定された動作グラフに割り当てます。

```
aws detective tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234 \
    --tags '{"Department":"Finance"}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Detective Administration Guide」の「Managing tags for a behavior graph」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

**untag-resource**

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースからタグ値を削除するには

次の untag-resource の例では、指定された動作グラフから Department タグを削除します。

```
aws detective untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234 \
    --tag-keys "Department"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Detective Administration Guide」の「Managing tags for a behavior graph」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Device Farm の例

次のコード例は、Device Farm で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### create-device-pool

次のコード例は、create-device-pool を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デバイスプールを作成するには

次のコマンドは、プロジェクトの Android デバイスプールを作成します。

```
aws devicefarm create-device-pool --name pool1 --rules file://
device-pool-rules.json --project-arn "arn:aws:devicefarm:us-
west-2:123456789012:project:070fc3ca-7ec1-4741-9c1f-d3e044efc506"
```

プロジェクト ARN は、create-project または list-projects の出力から取得できます。この device-pool-rules.json ファイルは、デバイスのプラットフォームを指定する現在のフォルダ内の JSON ドキュメントです。

```
[
    {
        "attribute": "PLATFORM",
        "operator": "EQUALS",
        "value": "\"ANDROID\""
    }
]
```

出力:

```
{
    "devicePool": {
        "rules": [
            {
                "operator": "EQUALS",
                "attribute": "PLATFORM",
                "value": "\"ANDROID\""
            }
        ],
        "type": "PRIVATE",
        "name": "pool1",
```

```
        "arn": "arn:aws:devicefarm:us-
west-2:123456789012:devicepool:070fc3ca-7ec1-4741-9c1f-
d3e044efc506/2aa8d2a9-5e73-47ca-b929-659cb34b7dcd"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDevicePool」を参照してください。

### create-project

次のコード例は、create-project を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロジェクトを作成するには

次のコマンドは、my-project という名前の新しいプロジェクトを作成します。

```
aws devicefarm create-project --name my-project
```

出力:

```
{
    "project": {
        "name": "myproject",
        "arn": "arn:aws:devicefarm:us-
west-2:123456789012:project:070fc3ca-7ec1-4741-9c1f-d3e044efc506",
        "created": 1503612890.057
    }
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateProject」を参照してください。

### create-upload

次のコード例は、create-upload を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アップロードを作成するには

次のコマンドは、Android アプリのアップロードを作成します。

```
aws devicefarm create-upload --project-arn "arn:aws:devicefarm:us-
west-2:123456789012:project:070fc3ca-7ec1-4741-9c1f-d3e044efc506" --name app.apk --
type ANDROID_APP
```

プロジェクト ARN は、create-project または list-projects の出力から取得できます。

出力:

```
{
    "upload": {
        "status": "INITIALIZED",
        "name": "app.apk",
        "created": 1503614408.769,
        "url": "https://prod-us-west-2-uploads.s3-us-west-2.amazonaws.com/
arn%3Aaws%3Adevicefarm%3Aus-west-2%3A123456789012%3Aproject%3A070fc3ca-
c7e1-4471-91cf-d3e4efc50604/uploads/arn%3Aaws%3Adevicefarm%3Aus-
west-2%3A123456789012%3Aupload%3A070fc3ca-7ec1-4741-9c1f-d3e044efc506/dd72723a-
ae9e-4087-09e6-f4cea3599514/app.apk?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Date=20170824T224008Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-
Credential=AKIAEXAMPLEPBUMBC3GA%2F20170824%2Fus-west-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-
Signature=05050370c38894ef5bd09f5d009f36fc8f96fa4bb04e1bba9aca71b8dbe49a0f",
        "type": "ANDROID_APP",
        "arn": "arn:aws:devicefarm:us-
west-2:123456789012:upload:070fc3ca-7ec1-4741-9c1f-d3e044efc506/dd72723a-
ae9e-4087-09e6-f4cea3599514"
    }
}
```

出力内の署名付き URL を使用して、ファイルを Device Farm にアップロードします。

```
curl -T app.apk "https://prod-us-west-2-uploads.s3-us-west-2.amazonaws.com/
arn%3Aaws%3Adevicefarm%3Aus-west-2%3A123456789012%3Aproject%3A070fc3ca-
c7e1-4471-91cf-d3e4efc50604/uploads/arn%3Aaws%3Adevicefarm%3Aus-
west-2%3A123456789012%3Aupload%3A070fc3ca-7ec1-4741-9c1f-d3e044efc506/dd72723a-
ae9e-4087-09e6-f4cea3599514/app.apk?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Date=20170824T224008Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-
```

```
Credential=AKIAEXAMPLEPBUMBC3GA%2F20170824%2Fus-west-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-
Signature=05050370c38894ef5bd09f5d009f36fc8f96fa4bb04e1bba9aca71b8dbe49a0f"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateUpload」を参照してください。

### get-upload

次のコード例は、get-upload を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アップロードを表示するには

次のコマンドは、アップロードに関する情報を取得します。

```
aws devicefarm get-upload --arn "arn:aws:devicefarm:us-
west-2:123456789012:upload:070fc3ca-7ec1-4741-9c1f-d3e044efc506/dd72723a-
ae9e-4087-09e6-f4cea3599514"
```

アップロード ARN は、create-upload の出力から取得できます。

出力:

```
{
    "upload": {
        "status": "SUCCEEDED",
        "name": "app.apk",
        "created": 1505262773.186,
        "type": "ANDROID_APP",
        "arn": "arn:aws:devicefarm:us-
west-2:123456789012:upload:070fc3ca-7ec1-4741-9c1f-d3e044efc506/dd72723a-
ae9e-4087-09e6-f4cea3599514",
        "metadata": "{\"device_admin\":false,\"activity_name\":
\"ccom.example.client.LauncherActivity\",\"version_name\":\"1.0.2.94\",\"screens
\":[\"small\",\"normal\",\"large\",\"xlarge\"],\"error_type\":null,\"sdk_version
\":\"16\",\"package_name\":\"com.example.client\",\"version_code\":\"20994\",
\"native_code\":[\"armeabi-v7a\"],\"target_sdk_version\":\"25\"}"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetUpload」を参照してください。

### `list-projects`

次のコード例は、`list-projects` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロジェクトを一覧表示するには

次のコマンドは、プロジェクトのリストを取得します。

```
aws devicefarm list-projects
```

出力:

```
{
    "projects": [
        {
            "name": "myproject",
            "arn": "arn:aws:devicefarm:us-
west-2:123456789012:project:070fc3ca-7ec1-4741-9c1f-d3e044efc506",
            "created": 1503612890.057
        },
        {
            "name": "otherproject",
            "arn": "arn:aws:devicefarm:us-
west-2:123456789012:project:a5f5b752-8098-49d1-86bf-5f7682c1c77e",
            "created": 1505257519.337
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListProjects」を参照してください。

## Direct Connect examples using AWS CLI

次のコード例では、Direct Connect で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック


- アクション


## アクション

### accept-direct-connect-gateway-association-proposal

次のコード例は、accept-direct-connect-gateway-association-proposal を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ゲートウェイの関連付けの提案を承諾するには

以下の accept-direct-connect-gateway-association-proposal は指定された提案を承諾します。

```
aws directconnect  accept-direct-connect-gateway-association-proposal \
    --direct-connect-gateway-id 11460968-4ac1-4fd3-bdb2-00599EXAMPLE \
    --proposal-id cb7f41cb-8128-43a5-93b1-dcaedEXAMPLE \
    --associated-gateway-owner-account 111122223333

{
    "directConnectGatewayAssociation": {
        "directConnectGatewayId": "11460968-4ac1-4fd3-bdb2-00599EXAMPLE",
        "directConnectGatewayOwnerAccount": "111122223333",
        "associationState": "associating",
        "associatedGateway": {
            "id": "tgw-02f776b1a7EXAMPLE",
            "type": "transitGateway",
            "ownerAccount": "111122223333",
            "region": "us-east-1"
        },
        "associationId": "6441f8bf-5917-4279-ade1-9708bEXAMPLE",
        "allowedPrefixesToDirectConnectGateway": [
```

```
            {
                "cidr": "192.168.1.0/30"
            }
        ]

    }
}
```

詳細については、「AWS Direct Connect ユーザーガイド」の「Accepting or Rejecting a Transit Gateway Association Proposal」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AcceptDirectConnectGatewayAssociationProposal」を参照してください。

### `allocate-connection-on-interconnect`

次のコード例は、`allocate-connection-on-interconnect` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

相互接続上にホスト接続を作成するには

次の `allocate-connection-on-interconnect` コマンドは、相互接続上にホスト接続を作成します。

```
aws directconnect allocate-connection-on-interconnect --bandwidth 500Mbps --
connection-name mydcinterconnect --owner-account 123456789012 --interconnect-
id dxcon-fgktov66 --vlan 101
```

出力:

```
{
    "partnerName": "TIVIT",
    "vlan": 101,
    "ownerAccount": "123456789012",
    "connectionId": "dxcon-ffzc51m1",
    "connectionState": "ordering",
    "bandwidth": "500Mbps",
    "location": "TIVIT",
    "connectionName": "mydcinterconnect",
    "region": "sa-east-1"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AllocateConnectionOnInterconnect」を参照してください。

### allocate-hosted-connection

次のコード例は、allocate-hosted-connection を使用する方法を示しています。

AWS CLI

相互接続上にホスト接続を作成するには

次の allocate-hosted-connection の例では、指定された相互接続上にホスト接続を作成します。

```
aws directconnect allocate-hosted-connection \
    --bandwidth 500Mbps \
    --connection-name mydcinterconnect \
    --owner-account 123456789012
    -connection-id dxcon-fgktov66
    -vlan 101
```

出力:

```
{
    "partnerName": "TIVIT",
    "vlan": 101,
    "ownerAccount": "123456789012",
    "connectionId": "dxcon-ffzc51m1",
    "connectionState": "ordering",
    "bandwidth": "500Mbps",
    "location": "TIVIT",
    "connectionName": "mydcinterconnect",
    "region": "sa-east-1"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AllocateHostedConnection」を参照してください。

### allocate-private-virtual-interface

次のコード例は、allocate-private-virtual-interface を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プライベート仮想インターフェイスをプロビジョニングするには

次の allocate-private-virtual-interface コマンドは、別の顧客が所有できるようにプライベート仮想インターフェイスをプロビジョニングします。

```
aws directconnect allocate-private-virtual-interface --connection-id dxcon-
ffjrkx17 --owner-account 123456789012 --new-private-virtual-interface-
allocation virtualInterfaceName=PrivateVirtualInterface,vlan=1000,asn=65000,authKey=asdf34ex
```

出力:

```
{
    "virtualInterfaceState": "confirming",
    "asn": 65000,
    "vlan": 1000,
    "customerAddress": "192.168.1.2/30",
    "ownerAccount": "123456789012",
    "connectionId": "dxcon-ffjrkx17",
    "virtualInterfaceId": "dxvif-fgy8orxu",
    "authKey": "asdf34example",
    "routeFilterPrefixes": [],
    "location": "TIVIT",
    "customerRouterConfig": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?
>\n  <logical_connection id=\"dxvif-fgy8orxu\">\n  <vlan>1000</
vlan>\n  <customer_address>192.168.1.2/30</customer_address>\n
 <amazon_address>192.168.1.1/30</amazon_address>\n  <bgp_asn>65000</bgp_asn>\n
 <bgp_auth_key>asdf34example</bgp_auth_key>\n  <amazon_bgp_asn>7224</amazon_bgp_asn>
\n  <connection_type>private</connection_type>\n</logical_connection>\n",
    "amazonAddress": "192.168.1.1/30",
    "virtualInterfaceType": "private",
    "virtualInterfaceName": "PrivateVirtualInterface"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AllocatePrivateVirtualInterface」を参照してください。

### allocate-public-virtual-interface

次のコード例は、allocate-public-virtual-interface を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パブリック仮想インターフェイスをプロビジョニングするには

次の allocate-public-virtual-interface コマンドは、別の顧客が所有できるようにパブリック仮想インターフェイスをプロビジョニングします。

```
aws directconnect allocate-public-virtual-interface --connection-id dxcon-
ffjrkx17 --owner-account 123456789012 --new-public-virtual-interface-
allocation virtualInterfaceName=PublicVirtualInterface,vlan=2000,asn=65000,authKey=asdf34exa
{cidr=203.0.113.4/30}]
```

出力:

```
{
    "virtualInterfaceState": "confirming",
    "asn": 65000,
    "vlan": 2000,
    "customerAddress": "203.0.113.2/30",
    "ownerAccount": "123456789012",
    "connectionId": "dxcon-ffjrkx17",
    "virtualInterfaceId": "dxvif-fg9xo9vp",
    "authKey": "asdf34example",
    "routeFilterPrefixes": [
        {
            "cidr": "203.0.113.0/30"
        },
        {
            "cidr": "203.0.113.4/30"
        }
    ],
    "location": "TIVIT",
    "customerRouterConfig": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?
>\n<logical_connection id=\"dxvif-fg9xo9vp\">\n  <vlan>2000</
vlan>\n  <customer_address>203.0.113.2/30</customer_address>\n
 <amazon_address>203.0.113.1/30</amazon_address>\n  <bgp_asn>65000</bgp_asn>\n
 <bgp_auth_key>asdf34example</bgp_auth_key>\n  <amazon_bgp_asn>7224</amazon_bgp_asn>
\n  <connection_type>public</connection_type>\n</logical_connection>\n",
    "amazonAddress": "203.0.113.1/30",
    "virtualInterfaceType": "public",
    "virtualInterfaceName": "PublicVirtualInterface"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AllocatePublicVirtualInterface」を参照してください。

### allocate-transit-virtual-interface

次のコード例は、allocate-transit-virtual-interface を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定された AWS アカウントが所有できるようにトランジット仮想インターフェイスをプロビジョニングするには

次の allocate-transit-virtual-interface の例では、指定されたアカウントのトランジット仮想インターフェイスをプロビジョニングします。

```
aws directconnect allocate-transit-virtual-interface \
    --connection-id dxlag-fEXAMPLE \
    --owner-account 123456789012 \
    --new-transit-virtual-interface-allocation "virtualInterfaceName=Example Transit
 Virtual
 Interface,vlan=126,asn=65110,mtu=1500,authKey=0xzxgA9YoW9h58u8SEXAMPLE,amazonAddress=192.16
```

出力:

```
{
    "virtualInterface": {
        "ownerAccount": "123456789012",
        "virtualInterfaceId": "dxvif-fEXAMPLE",
        "location": "loc1",
        "connectionId": "dxlag-fEXAMPLE",
        "virtualInterfaceType": "transit",
        "virtualInterfaceName": "Example Transit Virtual Interface",
        "vlan": 126,
        "asn": 65110,
        "amazonSideAsn": 7224,
        "authKey": "0xzxgA9YoW9h58u8SEXAMPLE",
        "amazonAddress": "192.168.1.1/30",
        "customerAddress": "192.168.1.2/30",
        "addressFamily": "ipv4",
        "virtualInterfaceState": "confirming",
        "customerRouterConfig": "<?xml version=\"1.0\" encoding=
\"UTF-8\"?>\n<logical_connection id=\"dxvif-fEXAMPLE\">\n  <vlan>126</
```

```
vlan>\n  <customer_address>192.168.1.2/30</customer_address>\n
 <amazon_address>192.168.1.1/30</amazon_address>\n  <bgp_asn>65110</bgp_asn>\n
 <bgp_auth_key>0xzxgA9YoW9h58u8SEXAMPLE</bgp_auth_key>\n  <amazon_bgp_asn>7224</
amazon_bgp_asn>\n  <connection_type>transit</connection_type>\n</logical_connection>
\n",
        "mtu": 1500,
        "jumboFrameCapable": true,
        "virtualGatewayId": "",
        "directConnectGatewayId": "",
        "routeFilterPrefixes": [],
        "bgpPeers": [
            {
                "bgpPeerId": "dxpeer-fEXAMPLE",
                "asn": 65110,
                "authKey": "0xzxgA9YoW9h58u8EXAMPLE",
                "addressFamily": "ipv4",
                "amazonAddress": "192.168.1.1/30",
                "customerAddress": "192.168.1.2/30",
                "bgpPeerState": "pending",
                "bgpStatus": "down",
                "awsDeviceV2": "loc1-26wz6vEXAMPLE"
            }
        ],
        "region": "sa-east-1",
        "awsDeviceV2": "loc1-26wz6vEXAMPLE",
        "tags": [
            {
                "key": "Tag",
                "value": "Example"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS Direct Connect ユーザーガイド」の「Creating a Hosted Transit Virtual Interface」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AllocateTransitVirtualInterface」を参照してください。

### associate-connection-with-lag

次のコード例は、associate-connection-with-lag を使用する方法を示しています。

AWS CLI

接続を LAG と関連付けるには

次の例では、指定した接続を指定した LAG と関連付けます。

コマンド:

```
aws directconnect associate-connection-with-lag --lag-id dxlag-fhccu14t --
connection-id dxcon-fg9607vm
```

出力:

```
{
  "ownerAccount": "123456789012",
  "connectionId": "dxcon-fg9607vm",
  "lagId": "dxlag-fhccu14t",
  "connectionState": "requested",
  "bandwidth": "1Gbps",
  "location": "EqDC2",
  "connectionName": "Con2ForLag",
  "region": "us-east-1"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateConnectionWithLag」を参照してください。

### associate-hosted-connection

次のコード例は、associate-hosted-connection を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ホスト接続を LAG と関連付けるには

次の例では、指定したホスト接続を指定した LAG と関連付けます。

コマンド:

```
aws directconnect associate-hosted-connection --parent-connection-id dxlag-fhccu14t
 --connection-id dxcon-fg9607vm
```

出力:

```
{
  "partnerName": "TIVIT",
  "vlan": 101,
  "ownerAccount": "123456789012",
  "connectionId": "dxcon-fg9607vm",
  "lagId": "dxlag-fhccu14t",
  "connectionState": "ordering",
  "bandwidth": "500Mbps",
  "location": "TIVIT",
  "connectionName": "mydcinterconnect",
  "region": "sa-east-1"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateHostedConnection」を参照してください。

### associate-virtual-interface

次のコード例は、associate-virtual-interface を使用する方法を示しています。

AWS CLI

仮想インターフェイスを接続と関連付けるには

次の例では、指定した仮想インターフェイスを指定した LAG と関連付けます。または、仮想インターフェイスを接続と関連付けるには、--connection-id の AWS Direct Connect 接続の ID を指定します (例: dxcon-ffnikghc)。

コマンド:

```
aws directconnect associate-virtual-interface --connection-id dxlag-ffjhj9lx --
virtual-interface-id dxvif-fgputw0j
```

出力:

```
{
  "virtualInterfaceState": "pending",
  "asn": 65000,
  "vlan": 123,
```

```
  "customerAddress": "169.254.255.2/30",
  "ownerAccount": "123456789012",
  "connectionId": "dxlag-ffjhj9lx",
  "addressFamily": "ipv4",
  "virtualGatewayId": "vgw-38e90b51",
  "virtualInterfaceId": "dxvif-fgputw0j",
  "authKey": "0x123pK5_VBqv.UQ3kJ4123_",
  "routeFilterPrefixes": [],
  "location": "CSVA1",
  "bgpPeers": [
      {
          "bgpStatus": "down",
          "customerAddress": "169.254.255.2/30",
          "addressFamily": "ipv4",
          "authKey": "0x123pK5_VBqv.UQ3kJ4123_",
          "bgpPeerState": "deleting",
          "amazonAddress": "169.254.255.1/30",
          "asn": 65000
      },
      {
          "bgpStatus": "down",
          "customerAddress": "169.254.255.2/30",
          "addressFamily": "ipv4",
          "authKey": "0x123pK5_VBqv.UQ3kJ4123_",
          "bgpPeerState": "pending",
          "amazonAddress": "169.254.255.1/30",
          "asn": 65000
      }
  ],
  "customerRouterConfig": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?
>\n<logical_connection id=\"dxvif-fgputw0j\">\n  <vlan>123</vlan>
\n  <customer_address>169.254.255.2/30</customer_address>\n
 <amazon_address>169.254.255.1/30</amazon_address>\n  <bgp_asn>65000</bgp_asn>\n
  <bgp_auth_key>0x123pK5_VBqv.UQ3kJ4123_</bgp_auth_key>\n  <amazon_bgp_asn>7224</
amazon_bgp_asn>\n  <connection_type>private</connection_type>\n</logical_connection>
\n",
  "amazonAddress": "169.254.255.1/30",
  "virtualInterfaceType": "private",
  "virtualInterfaceName": "VIF1A"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateVirtualInterface」を参照してください。

### confirm-connection

次のコード例は、confirm-connection を使用する方法を示しています。

AWS CLI

相互接続上にホスト接続が作成されていることを確認するには

次の confirm-connection コマンドは、相互接続上にホスト接続が作成されていることを確認します。

```
aws directconnect confirm-connection --connection-id dxcon-fg2wi7hy
```

出力:

```
{
    "connectionState": "pending"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ConfirmConnection」を参照してください。

### confirm-private-virtual-interface

次のコード例は、confirm-private-virtual-interface を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プライベート仮想インターフェイスの所有権を承諾するには

次の confirm-private-virtual-interface コマンドは、別の顧客が作成したプライベート仮想インターフェイスの所有権を承諾します。

```
aws directconnect confirm-private-virtual-interface --virtual-interface-id dxvif-fgy8orxu --virtual-gateway-id vgw-e4a47df9
```

出力:

```
{
    "virtualInterfaceState": "pending"
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ConfirmPrivateVirtualInterface」を参照してください。

### confirm-public-virtual-interface

次のコード例は、confirm-public-virtual-interface を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パブリック仮想インターフェイスの所有権を承諾するには

次の confirm-public-virtual-interface コマンドは、別の顧客が作成したパブリック仮想インターフェイスの所有権を承諾します。

```
aws directconnect confirm-public-virtual-interface --virtual-interface-id dxvif-fg9xo9vp
```

出力:

```
{
    "virtualInterfaceState": "verifying"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ConfirmPublicVirtualInterface」を参照してください。

### confirm-transit-virtual-interface

次のコード例は、confirm-transit-virtual-interface を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トランジット仮想インターフェイスの所有権を承諾するには

次の confirm-transit-virtual-interface コマンドは、別の顧客が作成したトランジット仮想インターフェイスの所有権を承諾します。

```
aws directconnect confirm-transit-virtual-interface \
```

```
    --virtual-interface-id dxvif-fEXAMPLE \
    --direct-connect-gateway-id 4112ccf9-25e9-4111-8237-b6c5dEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "virtualInterfaceState": "pending"
}
```

詳細については、「AWS Direct Connect ユーザーガイド」の「Accepting a Hosted Virtual Interface」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ConfirmTransitVirtualInterface」を参照してください。

### create-bgp-peer

次のコード例は、create-bgp-peer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IPv6 BGP ピアリングセッションを作成するには

次の例では、プライベート仮想インターフェイス dxvif-fg1vuj3d に IPv6 BGP ピアリングセッションを作成します。ピア IPv6 アドレスは Amazon によって自動的に割り当てられます。

コマンド:

```
aws directconnect create-bgp-peer --virtual-interface-id dxvif-fg1vuj3d --new-bgp-peer asn=64600,addressFamily=ipv6
```

出力:

```
{
  "virtualInterface": {
      "virtualInterfaceState": "available",
      "asn": 65000,
      "vlan": 125,
      "customerAddress": "169.254.255.2/30",
      "ownerAccount": "123456789012",
      "connectionId": "dxcon-fguhmqlc",
      "addressFamily": "ipv4",
```

```
      "virtualGatewayId": "vgw-f9eb0c90",
      "virtualInterfaceId": "dxvif-fg1vuj3d",
      "authKey": "0xC_ukbCerl6EYA0example",
      "routeFilterPrefixes": [],
      "location": "EqDC2",
      "bgpPeers": [
          {
              "bgpStatus": "down",
              "customerAddress": "169.254.255.2/30",
              "addressFamily": "ipv4",
              "authKey": "0xC_ukbCerl6EYA0uexample",
              "bgpPeerState": "available",
              "amazonAddress": "169.254.255.1/30",
              "asn": 65000
          },
          {
              "bgpStatus": "down",
              "customerAddress": "2001:db8:1100:2f0:0:1:9cb4:4216/125",
              "addressFamily": "ipv6",
              "authKey": "0xS27kAIU_VHPjjAexample",
              "bgpPeerState": "pending",
              "amazonAddress": "2001:db8:1100:2f0:0:1:9cb4:4211/125",
              "asn": 64600
          }
      ],
      "customerRouterConfig": "<?xml version=\"1.0\" encoding=
\"UTF-8\"?>\n<logical_connection id=\"dxvif-fg1vuj3d\">\n  <vlan>125</
vlan>\n  <customer_address>169.254.255.2/30</customer_address>\n
 <amazon_address>169.254.255.1/30</amazon_address>\n  <bgp_asn>65000</
bgp_asn>\n  <bgp_auth_key>0xC_ukbCerl6EYA0uexample</bgp_auth_key>\n
 <ipv6_customer_address>2001:db8:1100:2f0:0:1:9cb4:4216/125</ipv6_customer_address>
\n  <ipv6_amazon_address>2001:db8:1100:2f0:0:1:9cb4:4211/125</ipv6_amazon_address>\n
  <ipv6_bgp_asn>64600</ipv6_bgp_asn>\n  <ipv6_bgp_auth_key>0xS27kAIU_VHPjjAexample</
ipv6_bgp_auth_key>\n  <amazon_bgp_asn>7224</amazon_bgp_asn>\n
 <connection_type>private</connection_type>\n</logical_connection>\n",
      "amazonAddress": "169.254.255.1/30",
      "virtualInterfaceType": "private",
      "virtualInterfaceName": "Test"
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateBgpPeer」を参照してください。

### create-connection

次のコード例は、create-connection を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ネットワークから AWS Direct Connect ロケーションへの接続を作成するには

次の create-connection コマンドは、ネットワークから AWS Direct Connect ロケーションへの接続を作成します。

```
aws directconnect create-connection --location TIVIT --bandwidth 1Gbps --connection-name "Connection to AWS"
```

出力:

```
{
    "ownerAccount": "123456789012",
    "connectionId": "dxcon-fg31dyv6",
    "connectionState": "requested",
    "bandwidth": "1Gbps",
    "location": "TIVIT",
    "connectionName": "Connection to AWS",
    "region": "sa-east-1"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateConnection」を参照してください。

### create-direct-connect-gateway-association-proposal

次のコード例は、create-direct-connect-gateway-association-proposal を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定した Transit Gateway を、指定した Direct Connect ゲートウェイと関連付けるための提案を作成するには

次の create-direct-connect-gateway-association-proposal では、指定した Transit Gateway を、指定した Direct Connect ゲートウェイと関連付けるための提案を作成します。

```
aws directconnect create-direct-connect-gateway-association-proposal \
    --direct-connect-gateway-id 11460968-4ac1-4fd3-bdb2-00599EXAMPLE \
    --direct-connect-gateway-owner-account 111122223333 \
    --gateway-id tgw-02f776b1a7EXAMPLE \
    --add-allowed-prefixes-to-direct-connect-gateway cidr=192.168.1.0/30
```

出力:

```
{
    "directConnectGatewayAssociationProposal": {
        "proposalId": "cb7f41cb-8128-43a5-93b1-dcaedEXAMPLE",
        "directConnectGatewayId": "11460968-4ac1-4fd3-bdb2-00599EXAMPLE",
        "directConnectGatewayOwnerAccount": "111122223333",
        "proposalState": "requested",
        "associatedGateway": {
            "id": "tgw-02f776b1a7EXAMPLE",
            "type": "transitGateway",
            "ownerAccount": "111122223333",
            "region": "us-east-1"
        },
        "requestedAllowedPrefixesToDirectConnectGateway": [
            {
                "cidr": "192.168.1.0/30"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS Direct Connect ユーザーガイド」の「Creating a Transit Gateway Association Proposal」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDirectConnectGatewayAssociationProposal」を参照してください。

### create-direct-connect-gateway-association

次のコード例は、create-direct-connect-gateway-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

仮想プライベートインターフェイスを Direct Connect ゲートウェイと関連付けるには

次の例では、仮想プライベートゲートウェイ vgw-6efe725e を Direct Connect ゲートウェイ 5f294f92-bafb-4011-916d-9b0bexample と関連付けます。仮想プライベートゲートウェイがあるリージョンで、コマンドを実行する必要があります。

コマンド:

```
aws directconnect create-direct-connect-gateway-association --direct-connect-gateway-id 5f294f92-bafb-4011-916d-9b0bexample --virtual-gateway-id vgw-6efe725e
```

出力:

```
{
  "directConnectGatewayAssociation": {
      "associationState": "associating",
      "virtualGatewayOwnerAccount": "123456789012",
      "directConnectGatewayId": "5f294f92-bafb-4011-916d-9b0bexample",
      "virtualGatewayId": "vgw-6efe725e",
      "virtualGatewayRegion": "us-east-2"
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDirectConnectGatewayAssociation」を参照してください。

### create-direct-connect-gateway

次のコード例は、create-direct-connect-gateway を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Direct Connect ゲートウェイを作成するには

次の例では、DxGateway1 という名前の Direct Connect ゲートウェイを作成します。

コマンド:

```
aws directconnect create-direct-connect-gateway --direct-connect-gateway-name "DxGateway1"
```

出力:

```
{
  "directConnectGateway": {
      "amazonSideAsn": 64512,
      "directConnectGatewayId": "5f294f92-bafb-4011-916d-9b0bdexample",
      "ownerAccount": "123456789012",
      "directConnectGatewayName": "DxGateway1",
      "directConnectGatewayState": "available"
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDirectConnectGateway」を参照してください。

### `create-interconnect`

次のコード例は、`create-interconnect` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パートナーのネットワークと AWS 間の相互接続を作成するには

次の `create-interconnect` コマンドは、AWS Direct Connect パートナーのネットワークと特定の AWS Direct Connect ロケーションの間に相互接続を作成します。

```
aws directconnect create-interconnect --interconnect-name "1G Interconnect to AWS"
 --bandwidth 1Gbps --location TIVIT
```

出力:

```
{
    "region": "sa-east-1",
    "bandwidth": "1Gbps",
    "location": "TIVIT",
    "interconnectName": "1G Interconnect to AWS",
    "interconnectId": "dxcon-fgktov66",
    "interconnectState": "requested"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateInterconnect」を参照してください。

### create-lag

次のコード例は、create-lag を使用する方法を示しています。

AWS CLI

新しい接続で LAG を作成するには

次の例では、LAG を作成し、帯域幅が 1 Gbps の 2 つの新しい AWS Direct Connect 接続を LAG 用にリクエストします。

コマンド:

```
aws directconnect create-lag --location CSVA1 --number-of-connections 2 --
connections-bandwidth 1Gbps --lag-name 1GBLag
```

出力:

```
{
  "awsDevice": "CSVA1-23u8tlpaz8iks",
  "numberOfConnections": 2,
  "lagState": "pending",
  "ownerAccount": "123456789012",
  "lagName": "1GBLag",
  "connections": [
      {
          "ownerAccount": "123456789012",
          "connectionId": "dxcon-ffqr6x5q",
          "lagId": "dxlag-ffjhj9lx",
          "connectionState": "requested",
          "bandwidth": "1Gbps",
          "location": "CSVA1",
          "connectionName": "Requested Connection 1 for Lag dxlag-ffjhj9lx",
          "region": "us-east-1"
      },
      {
          "ownerAccount": "123456789012",
          "connectionId": "dxcon-fflqyj95",
          "lagId": "dxlag-ffjhj9lx",
          "connectionState": "requested",
          "bandwidth": "1Gbps",
          "location": "CSVA1",
          "connectionName": "Requested Connection 2 for Lag dxlag-ffjhj9lx",
          "region": "us-east-1"
```

```
        }
    ],
    "lagId": "dxlag-ffjhj9lx",
    "minimumLinks": 0,
    "connectionsBandwidth": "1Gbps",
    "region": "us-east-1",
    "location": "CSVA1"
}
```

既存の接続を使用して LAG を作成するには

次の例では、アカウント内の既存の接続から LAG を作成し、既存の接続と同じ帯域幅とロケーションを持つ 2 番目の新しい接続を LAG 用にリクエストします。

コマンド:

```
aws directconnect create-lag --location EqDC2 --number-of-connections 2 --
connections-bandwidth 1Gbps --lag-name 2ConnLAG --connection-id dxcon-fgk145dr
```

出力:

```
{
    "awsDevice": "EqDC2-4h6ce2r1bes6",
    "numberOfConnections": 2,
    "lagState": "pending",
    "ownerAccount": "123456789012",
    "lagName": "2ConnLAG",
    "connections": [
        {
            "ownerAccount": "123456789012",
            "connectionId": "dxcon-fh6ljcvo",
            "lagId": "dxlag-fhccu14t",
            "connectionState": "requested",
            "bandwidth": "1Gbps",
            "location": "EqDC2",
            "connectionName": "Requested Connection 1 for Lag dxlag-fhccu14t",
            "region": "us-east-1"
        },
        {
            "ownerAccount": "123456789012",
            "connectionId": "dxcon-fgk145dr",
            "lagId": "dxlag-fhccu14t",
            "connectionState": "down",
```

```
            "bandwidth": "1Gbps",
            "location": "EqDC2",
            "connectionName": "VAConn1",
            "region": "us-east-1"
        }
    ],
    "lagId": "dxlag-fhccu14t",
    "minimumLinks": 0,
    "connectionsBandwidth": "1Gbps",
    "region": "us-east-1",
    "location": "EqDC2"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateLag」を参照してください。

### create-private-virtual-interface

次のコード例は、create-private-virtual-interface を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プライベート仮想インターフェイスを作成するには

次の create-private-virtual-interface コマンドは、プライベート仮想インターフェイスを作成します。

```
aws directconnect create-private-virtual-interface --connection-id dxcon-ffjrkx17 --
new-private-virtual-
interface virtualInterfaceName=PrivateVirtualInterface,vlan=101,asn=65000,authKey=asdf34exam
aba37db6
```

出力:

```
{
    "virtualInterfaceState": "pending",
    "asn": 65000,
    "vlan": 101,
    "customerAddress": "192.168.1.2/30",
    "ownerAccount": "123456789012",
    "connectionId": "dxcon-ffjrkx17",
    "virtualGatewayId": "vgw-aba37db6",
```

```
    "virtualInterfaceId": "dxvif-ffhhk74f",
    "authKey": "asdf34example",
    "routeFilterPrefixes": [],
    "location": "TIVIT",
    "customerRouterConfig": "<?xml version=\"1.0\" encoding=
\"UTF-8\"?>\n<logical_connection id=\"dxvif-ffhhk74f\">\n  <vlan>101</
vlan>\n  <customer_address>192.168.1.2/30</customer_address>\n
 <amazon_address>192.168.1.1/30</amazon_address>\n  <bgp_asn>65000</bgp_asn>\n
 <bgp_auth_key>asdf34example</bgp_auth_key>\n  <amazon_bgp_asn>7224</amazon_bgp_asn>
\n  <connection_type>private</connection_type>\n</logical_connection>\n",
    "amazonAddress": "192.168.1.1/30",
    "virtualInterfaceType": "private",
    "virtualInterfaceName": "PrivateVirtualInterface"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreatePrivateVirtualInterface」を参照してください。

### create-public-virtual-interface

次のコード例は、create-public-virtual-interface を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パブリック仮想インターフェイスを作成するには

次の create-public-virtual-interface コマンドは、パブリック仮想インターフェイスを作成します。

```
aws directconnect create-public-virtual-interface --connection-id dxcon-ffjrkx17 --
new-public-virtual-
interface virtualInterfaceName=PublicVirtualInterface,vlan=2000,asn=65000,authKey=asdf34exam
{cidr=203.0.113.4/30}]
```

出力:

```
{
    "virtualInterfaceState": "verifying",
    "asn": 65000,
    "vlan": 2000,
    "customerAddress": "203.0.113.2/30",
    "ownerAccount": "123456789012",
```

```
    "connectionId": "dxcon-ffjrkx17",
    "virtualInterfaceId": "dxvif-fgh0hcrk",
    "authKey": "asdf34example",
    "routeFilterPrefixes": [
        {
            "cidr": "203.0.113.0/30"
        },
        {
            "cidr": "203.0.113.4/30"
        }
    ],
    "location": "TIVIT",
    "customerRouterConfig": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?
>\n<logical_connection id=\"dxvif-fgh0hcrk\">\n  <vlan>2000</
vlan>\n  <customer_address>203.0.113.2/30</customer_address>\n
 <amazon_address>203.0.113.1/30</amazon_address>\n  <bgp_asn>65000</bgp_asn>\n
 <bgp_auth_key>asdf34example</bgp_auth_key>\n  <amazon_bgp_asn>7224</amazon_bgp_asn>
\n  <connection_type>public</connection_type>\n</logical_connection>\n",
    "amazonAddress": "203.0.113.1/30",
    "virtualInterfaceType": "public",
    "virtualInterfaceName": "PublicVirtualInterface"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreatePublicVirtualInterface」を参照してください。

### create-transit-virtual-interface

次のコード例は、create-transit-virtual-interface を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トランジット仮想インターフェイスを作成するには

次の create-transit-virtual-interface の例では、指定した接続用にトランジット仮想インターフェイスを作成します。

```
aws directconnect create-transit-virtual-interface \
    --connection-id dxlag-fEXAMPLE \
    --new-transit-virtual-interface "virtualInterfaceName=Example Transit Virtual
 Interface,vlan=126,asn=65110,mtu=1500,authKey=0xzxgA9YoW9h58u8SvEXAMPLE,amazonAddress=192.1
aada-5a1baEXAMPLE,tags=[{key=Tag,value=Example}]"
```

出力:

```
{
    "virtualInterface": {
        "ownerAccount": "1111222233333",
        "virtualInterfaceId": "dxvif-fEXAMPLE",
        "location": "loc1",
        "connectionId": "dxlag-fEXAMPLE",
        "virtualInterfaceType": "transit",
        "virtualInterfaceName": "Example Transit Virtual Interface",
        "vlan": 126,
        "asn": 65110,
        "amazonSideAsn": 4200000000,
        "authKey": "0xzxgA9YoW9h58u8SEXAMPLE",
        "amazonAddress": "192.168.1.1/30",
        "customerAddress": "192.168.1.2/30",
        "addressFamily": "ipv4",
        "virtualInterfaceState": "pending",
        "customerRouterConfig": "<?xml version=\"1.0\" encoding=
\"UTF-8\"?>\n<logical_connection id=\"dxvif-fEXAMPLE\">\n  <vlan>126</
vlan>\n  <customer_address>192.168.1.2/30</customer_address>\n
 <amazon_address>192.168.1.1/30</amazon_address>\n  <bgp_asn>65110</
bgp_asn>\n  <bgp_auth_key>0xzxgA9YoW9h58u8SvOmXRTw</bgp_auth_key>\n
 <amazon_bgp_asn>4200000000</amazon_bgp_asn>\n  <connection_type>transit</
connection_type>\n</logical_connection>\n",
        "mtu": 1500,
        "jumboFrameCapable": true,
        "virtualGatewayId": "",
        "directConnectGatewayId": "8384da05-13ce-4a91-aada-5a1baEXAMPLE",
        "routeFilterPrefixes": [],
        "bgpPeers": [
            {
                "bgpPeerId": "dxpeer-EXAMPLE",
                "asn": 65110,
                "authKey": "0xzxgA9YoW9h58u8SEXAMPLE",
                "addressFamily": "ipv4",
                "amazonAddress": "192.168.1.1/30",
                "customerAddress": "192.168.1.2/30",
                "bgpPeerState": "pending",
                "bgpStatus": "down",
                "awsDeviceV2": "loc1-26wz6vEXAMPLE"
            }
        ],
        "region": "sa-east-1",
```

```
        "awsDeviceV2": "loc1-26wz6vEXAMPLE",
        "tags": [
            {
                "key": "Tag",
                "value": "Example"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS Direct Connect ユーザーガイド」の「Creating a Transit Virtual Interface to the Direct Connect Gateway」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateTransitVirtualInterface」を参照してください。

### delete-bgp-peer

次のコード例は、delete-bgp-peer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

仮想インターフェイスから BGP ピアを削除するには

次の例では、仮想インターフェイス dxvif-fg1vuj3d から IPv6 BGP ピアを削除します。

コマンド:

```
aws directconnect delete-bgp-peer --virtual-interface-id dxvif-fg1vuj3d --asn 64600
 --customer-address 2001:db8:1100:2f0:0:1:9cb4:4216/125
```

出力:

```
{
  "virtualInterface": {
      "virtualInterfaceState": "available",
      "asn": 65000,
      "vlan": 125,
      "customerAddress": "169.254.255.2/30",
      "ownerAccount": "123456789012",
      "connectionId": "dxcon-fguhmqlc",
      "addressFamily": "ipv4",
      "virtualGatewayId": "vgw-f9eb0c90",
```

```
      "virtualInterfaceId": "dxvif-fg1vuj3d",
      "authKey": "0xC_ukbCerl6EYA0example",
      "routeFilterPrefixes": [],
      "location": "EqDC2",
      "bgpPeers": [
          {
              "bgpStatus": "down",
              "customerAddress": "169.254.255.2/30",
              "addressFamily": "ipv4",
              "authKey": "0xC_ukbCerl6EYA0uexample",
              "bgpPeerState": "available",
              "amazonAddress": "169.254.255.1/30",
              "asn": 65000
          },
          {
              "bgpStatus": "down",
              "customerAddress": "2001:db8:1100:2f0:0:1:9cb4:4216/125",
              "addressFamily": "ipv6",
              "authKey": "0xS27kAIU_VHPjjAexample",
              "bgpPeerState": "deleting",
              "amazonAddress": "2001:db8:1100:2f0:0:1:9cb4:4211/125",
              "asn": 64600
          }
      ],
      "customerRouterConfig": "<?xml version=\"1.0\" encoding=
\"UTF-8\"?>\n<logical_connection id=\"dxvif-fg1vuj3d\">\n  <vlan>125</
vlan>\n  <customer_address>169.254.255.2/30</customer_address>\n
 <amazon_address>169.254.255.1/30</amazon_address>\n  <bgp_asn>65000</bgp_asn>\n
  <bgp_auth_key>0xC_ukbCerl6EYA0example</bgp_auth_key>\n  <amazon_bgp_asn>7224</
amazon_bgp_asn>\n  <connection_type>private</connection_type>\n</logical_connection>
\n",
      "amazonAddress": "169.254.255.1/30",
      "virtualInterfaceType": "private",
      "virtualInterfaceName": "Test"
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteBgpPeer」を参照してください。

### `delete-connection`

次のコード例は、`delete-connection` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

接続を削除するには

次の delete-connection コマンドは、指定した接続を削除します。

```
aws directconnect delete-connection --connection-id dxcon-fg31dyv6
```

出力:

```
{
    "ownerAccount": "123456789012",
    "connectionId": "dxcon-fg31dyv6",
    "connectionState": "deleted",
    "bandwidth": "1Gbps",
    "location": "TIVIT",
    "connectionName": "Connection to AWS",
    "region": "sa-east-1"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteConnection」を参照してください。

### delete-direct-connect-gateway-association

次のコード例は、delete-direct-connect-gateway-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Direct Connect ゲートウェイの関連付けを削除するには

次の delete-direct-connect-gateway-association の例では、指定された関連付け ID を持つ Transit Gateway との Direct Connect ゲートウェイの関連付けを削除します。

```
aws directconnect delete-direct-connect-gateway-association --association-id
  be85116d-46eb-4b43-a27a-da0c2ad648de
```

出力:

```
{
    "directConnectGatewayAssociation": {
```

```
        "directConnectGatewayId": "11460968-4ac1-4fd3-bdb2-00599EXAMPlE",
        "directConnectGatewayOwnerAccount": "123456789012",
        "associationState": "disassociating",
        "associatedGateway": {
            "id": "tgw-095b3b0b54EXAMPLE",
            "type": "transitGateway",
            "ownerAccount": "123456789012",
            "region": "us-east-1"
       },
        "associationId": " be85116d-46eb-4b43-a27a-da0c2ad648deEXAMPLE ",
        "allowedPrefixesToDirectConnectGateway": [
            {
                "cidr": "192.0.1.0/28"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS Direct Connect ユーザーガイド」の「Associating and Disassociating Transit Gateways」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDirectConnectGatewayAssociation」を参照してください。

### `delete-direct-connect-gateway`

次のコード例は、`delete-direct-connect-gateway` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Direct Connect ゲートウェイを削除するには

次の例では、Direct Connect ゲートウェイ `5f294f92-bafb-4011-916d-9b0bexample` を削除します。

コマンド:

```
aws directconnect delete-direct-connect-gateway --direct-connect-gateway-
id 5f294f92-bafb-4011-916d-9b0bexample
```

出力:

```
{
```

```
  "directConnectGateway": {
      "amazonSideAsn": 64512,
      "directConnectGatewayId": "5f294f92-bafb-4011-916d-9b0bexample",
      "ownerAccount": "123456789012",
      "directConnectGatewayName": "DxGateway1",
      "directConnectGatewayState": "deleting"
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDirectConnectGateway」を参照してください。

### `delete-interconnect`

次のコード例は、`delete-interconnect` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

相互接続を削除するには

次の `delete-interconnect` コマンドは、指定した相互接続を削除します。

```
aws directconnect delete-interconnect --interconnect-id dxcon-fgktov66
```

出力:

```
{
    "interconnectState": "deleted"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteInterconnect」を参照してください。

### `delete-lag`

次のコード例は、`delete-lag` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

LAG を削除するには

次の例では、指定した LAG を削除します。

コマンド:

```
aws directconnect delete-lag --lag-id dxlag-ffrhowd9
```

出力:

```
{
  "awsDevice": "EqDC2-4h6ce2r1bes6",
  "numberOfConnections": 0,
  "lagState": "deleted",
  "ownerAccount": "123456789012",
  "lagName": "TestLAG",
  "connections": [],
  "lagId": "dxlag-ffrhowd9",
  "minimumLinks": 0,
  "connectionsBandwidth": "1Gbps",
  "region": "us-east-1",
  "location": "EqDC2"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteLag」を参照してください。

### delete-virtual-interface

次のコード例は、delete-virtual-interface を使用する方法を示しています。

AWS CLI

仮想インターフェイスを削除するには

次の delete-virtual-interface コマンドは、指定した仮想インターフェイスを削除します。

```
aws directconnect delete-virtual-interface --virtual-interface-id dxvif-ffhhk74f
```

出力:

```
{
    "virtualInterfaceState": "deleting"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteVirtualInterface」を参照してください。

### describe-connection-loa

次のコード例は、describe-connection-loa を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Linux または Mac OS X を使用して接続用の LOA-CFA を記述するには

次の例では、接続 dxcon-fh6ayh1d 用の LOA-CFA を記述します。LOA-CFA の内容は base64 でエンコードされています。このコマンドは、--output パラメータおよび --query パラメータを使用して出力を制御し、loaContent 構造の内容を抽出します。コマンドの最後の部分で base64 ユーティリティを使用してコンテンツをデコードし、出力を PDF ファイルに送信します。

```
aws directconnect describe-connection-loa --connection-id dxcon-fh6ayh1d --
output text --query loa.loaContent|base64 --decode > myLoaCfa.pdf
```

Windows を使用して接続用の LOA-CFA を記述するには

前の例では、base64 ユーティリティを使用して出力をデコードする必要がありました。Windows コンピュータでは、代わりに certutil を使用できます。次の例では、最初のコマンドで接続 dxcon-fh6ayh1d 用の LOA-CFA を記述し、--output パラメータと --query パラメータを使用して出力を制御し、loaContent 構造の内容を myLoaCfa.base64 というファイルに抽出します。2 番目のコマンドでは、certutil ユーティリティを使用してファイルをデコードし、PDF ファイルに出力を送信します。

```
aws directconnect describe-connection-loa --connection-id dxcon-fh6ayh1d --
output text --query loa.loaContent > myLoaCfa.base64
```

```
certutil -decode myLoaCfa.base64 myLoaCfa.pdf
```

AWS CLI 出力を制御する方法の詳細については、「AWS コマンドラインインターフェイスユーザーガイド」の「Controlling Command Output from the AWS Command Line Interface」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeConnectionLoa」を参照してください。

### describe-connections-on-interconnect

次のコード例は、describe-connections-on-interconnect を使用する方法を示しています。

AWS CLI

相互接続上の接続を一覧表示するには

次の describe-connections-on-interconnect コマンドは、指定された相互接続上にプロビジョニングされた接続を一覧表示します。

```
aws directconnect describe-connections-on-interconnect --interconnect-id dxcon-fgktov66
```

出力:

```
{
    "connections": [
        {
            "partnerName": "TIVIT",
            "vlan": 101,
            "ownerAccount": "123456789012",
            "connectionId": "dxcon-ffzc51m1",
            "connectionState": "ordering",
            "bandwidth": "500Mbps",
            "location": "TIVIT",
            "connectionName": "mydcinterconnect",
            "region": "sa-east-1"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeConnectionsOnInterconnect」を参照してください。

### describe-connections

次のコード例は、describe-connections を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在のリージョンのすべての接続を一覧表示するには

次の describe-connections コマンドは、現在のリージョン内にあるすべての接続を一覧表示します。

```
aws directconnect describe-connections
```

出力:

```
{
  "connections": [
      {
          "awsDevice": "EqDC2-123h49s71dabc",
          "ownerAccount": "123456789012",
          "connectionId": "dxcon-fguhmqlc",
          "lagId": "dxlag-ffrz71kw",
          "connectionState": "down",
          "bandwidth": "1Gbps",
          "location": "EqDC2",
          "connectionName": "My_Connection",
          "loaIssueTime": 1491568964.0,
          "region": "us-east-1"
      }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeConnections」を参照してください。

### describe-direct-connect-gateway-association-proposals

次のコード例は、describe-direct-connect-gateway-association-proposals を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Direct Connect ゲートウェイの関連付けの提案を記述するには

次の describe-direct-connect-gateway-association-proposals の例では、Direct Connect ゲートウェイの関連付けの提案に関する詳細を表示します。

```
aws directconnect describe-direct-connect-gateway-association-proposals
```

出力:

```
{
    "directConnectGatewayAssociationProposals": [
        {
            "proposalId": "c2ede9b4-bbc6-4d33-923c-bc4feEXAMPLE",
            "directConnectGatewayId": "11460968-4ac1-4fd3-bdb2-00599EXAMPLE",
            "directConnectGatewayOwnerAccount": "111122223333",
            "proposalState": "requested",
            "associatedGateway": {
                "id": "tgw-02f776b1a7EXAMPLE",
                "type": "transitGateway",
                "ownerAccount": "111122223333",
                "region": "us-east-1"
            },
            "existingAllowedPrefixesToDirectConnectGateway": [
                {
                    "cidr": "192.168.2.0/30"
                },
                {
                    "cidr": "192.168.1.0/30"
                }
            ],
            "requestedAllowedPrefixesToDirectConnectGateway": [
                {
                    "cidr": "192.168.1.0/30"
                }
            ]
        },
        {
            "proposalId": "cb7f41cb-8128-43a5-93b1-dcaedEXAMPLE",
            "directConnectGatewayId": "11560968-4ac1-4fd3-bcb2-00599EXAMPLE",
            "directConnectGatewayOwnerAccount": "111122223333",
            "proposalState": "accepted",
            "associatedGateway": {
                "id": "tgw-045776b1a7EXAMPLE",
                "type": "transitGateway",
                "ownerAccount": "111122223333",
                "region": "us-east-1"
            },
            "existingAllowedPrefixesToDirectConnectGateway": [
                {
                    "cidr": "192.168.4.0/30"
                },
```

```
                {
                    "cidr": "192.168.5.0/30"
                }
            ],
            "requestedAllowedPrefixesToDirectConnectGateway": [
                {
                    "cidr": "192.168.5.0/30"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Direct Connect ユーザーガイド」の「Associating and Disassociating Transit Gateways」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDirectConnectGatewayAssociationProposals」を参照してください。

### describe-direct-connect-gateway-associations

次のコード例は、describe-direct-connect-gateway-associations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Direct Connect ゲートウェイの関連付けを記述するには

次の例では、Direct Connect ゲートウェイ 5f294f92-bafb-4011-916d-9b0bexample とのすべての関連付けについて説明します。

コマンド:

```
aws directconnect describe-direct-connect-gateway-associations --direct-connect-gateway-id 5f294f92-bafb-4011-916d-9b0bexample
```

出力:

```
{
  "nextToken":
 "eyJ2IjoxLCJzIjoxLCJpIjoiOU83OTFodzdycnZCbkN4MExHeHVwQT09IiwiYyI6InIxTEN0UEVHV0I1UFlkaWFnNl
  "directConnectGatewayAssociations": [
```

```
        {
            "associationState": "associating",
            "virtualGatewayOwnerAccount": "123456789012",
            "directConnectGatewayId": "5f294f92-bafb-4011-916d-9b0bexample",
            "virtualGatewayId": "vgw-6efe725e",
            "virtualGatewayRegion": "us-east-2"
        },
        {
            "associationState": "disassociating",
            "virtualGatewayOwnerAccount": "123456789012",
            "directConnectGatewayId": "5f294f92-bafb-4011-916d-9b0bexample",
            "virtualGatewayId": "vgw-ebaa27db",
            "virtualGatewayRegion": "us-east-2"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDirectConnectGatewayAssociations」を参照してください。

### `describe-direct-connect-gateway-attachments`

次のコード例は、`describe-direct-connect-gateway-attachments` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Direct Connect ゲートウェイのアタッチメントを記述するには

次の例では、Direct Connect ゲートウェイ `5f294f92-bafb-4011-916d-9b0bexample` にアタッチされている仮想インターフェイスについて説明します。

コマンド:

```
aws directconnect describe-direct-connect-gateway-attachments --direct-connect-
gateway-id 5f294f92-bafb-4011-916d-9b0bexample
```

出力:

```
{
    "directConnectGatewayAttachments": [
        {
```

```
            "virtualInterfaceOwnerAccount": "123456789012",
            "directConnectGatewayId": "5f294f92-bafb-4011-916d-9b0bexample",
            "virtualInterfaceRegion": "us-east-2",
            "attachmentState": "attaching",
            "virtualInterfaceId": "dxvif-fg9zyabc"
        }
    ],
    "nextToken":
 "eyJ2IjoxLCJzIjoxLCJpIjoibEhXdlNpUXF5RzhoL1JyUW52SlV2QT09IiwiYyI6Im5wQjFHQ0RyQUdRS3puNnNXcU
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDirectConnectGatewayAttachments」を参照してください。

### describe-direct-connect-gateways

次のコード例は、describe-direct-connect-gateways を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Direct Connect ゲートウェイを記述するには

次の例では、すべての Direct Connect ゲートウェイについて説明します。

コマンド:

```
aws directconnect describe-direct-connect-gateways
```

出力:

```
{
    "directConnectGateways": [
        {
            "amazonSideAsn": 64512,
            "directConnectGatewayId": "cf68415c-f4ae-48f2-87a7-3b52cexample",
            "ownerAccount": "123456789012",
            "directConnectGatewayName": "DxGateway2",
            "directConnectGatewayState": "available"
        },
        {
            "amazonSideAsn": 64512,
            "directConnectGatewayId": "5f294f92-bafb-4011-916d-9b0bdexample",
```

```
            "ownerAccount": "123456789012",
            "directConnectGatewayName": "DxGateway1",
            "directConnectGatewayState": "available"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDirectConnectGateways」を参照してください。

### describe-hosted-connections

次のコード例は、describe-hosted-connections を使用する方法を示しています。

AWS CLI

相互接続上の接続を一覧表示するには

次の例では、指定された相互接続上にプロビジョニングされている接続を一覧表示します。

コマンド:

```
aws directconnect describe-hosted-connections --connection-id dxcon-fgktov66
```

出力:

```
{
    "connections": [
        {
            "partnerName": "TIVIT",
            "vlan": 101,
            "ownerAccount": "123456789012",
            "connectionId": "dxcon-ffzc51m1",
            "connectionState": "ordering",
            "bandwidth": "500Mbps",
            "location": "TIVIT",
            "connectionName": "mydcinterconnect",
            "region": "sa-east-1"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeHostedConnections」を参照してください。

### describe-interconnect-loa

次のコード例は、describe-interconnect-loa を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Linux または Mac OS X を使用して相互接続用の LOA-CFA を記述するには

次の例では、相互接続 dxcon-fh6ayh1d 用の LOA-CFA を記述します。LOA-CFA の内容は base64 でエンコードされています。このコマンドは、--output パラメータおよび --query パラメータを使用して出力を制御し、loaContent 構造の内容を抽出します。コマンドの最後の部分で base64 ユーティリティを使用してコンテンツをデコードし、出力を PDF ファイルに送信します。

```
aws directconnect describe-interconnect-loa --interconnect-id dxcon-fh6ayh1d --
output text --query loa.loaContent|base64 --decode > myLoaCfa.pdf
```

Windows を使用して相互接続用の LOA-CFA を記述するには

前の例では、base64 ユーティリティを使用して出力をデコードする必要がありました。Windows コンピュータでは、代わりに certutil を使用できます。次の例では、最初のコマンドで相互接続 dxcon-fh6ayh1d 用の LOA-CFA を記述し、--output パラメータと --query パラメータを使用して出力を制御し、loaContent 構造の内容を myLoaCfa.base64 というファイルに抽出します。2 番目のコマンドでは、certutil ユーティリティを使用してファイルをデコードし、PDF ファイルに出力を送信します。

```
aws directconnect describe-interconnect-loa --interconnect-id dxcon-fh6ayh1d --
output text --query loa.loaContent > myLoaCfa.base64
```

```
certutil -decode myLoaCfa.base64 myLoaCfa.pdf
```

AWS CLI 出力を制御する方法の詳細については、「AWS コマンドラインインターフェイスユーザーガイド」の「Controlling Command Output from the AWS Command Line Interface」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeInterconnectLoa」を参照してください。

### describe-interconnects

次のコード例は、describe-interconnects を使用する方法を示しています。

AWS CLI

相互接続を一覧表示するには

次の describe-interconnects コマンドは、AWS アカウントが所有する相互接続を一覧表示します。

```
aws directconnect describe-interconnects
```

出力:

```
{
    "interconnects": [
        {
            "region": "sa-east-1",
            "bandwidth": "1Gbps",
            "location": "TIVIT",
            "interconnectName": "1G Interconnect to AWS",
            "interconnectId": "dxcon-fgktov66",
            "interconnectState": "down"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeInterconnects」を参照してください。

### describe-lags

次のコード例は、describe-lags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

LAG を記述するには

次のコマンドは、現在のリージョンのすべての LAG について表示します。

コマンド:

```
aws directconnect describe-lags
```

出力:

```
{
  "lags": [
      {
          "awsDevice": "EqDC2-19y7z3m17xpuz",
          "numberOfConnections": 2,
          "lagState": "down",
          "ownerAccount": "123456789012",
          "lagName": "DA-LAG",
          "connections": [
              {
                  "ownerAccount": "123456789012",
                  "connectionId": "dxcon-ffnikghc",
                  "lagId": "dxlag-fgsu9erb",
                  "connectionState": "requested",
                  "bandwidth": "10Gbps",
                  "location": "EqDC2",
                  "connectionName": "Requested Connection 1 for Lag dxlag-fgsu9erb",
                  "region": "us-east-1"
              },
              {
                  "ownerAccount": "123456789012",
                  "connectionId": "dxcon-fglgbdea",
                  "lagId": "dxlag-fgsu9erb",
                  "connectionState": "requested",
                  "bandwidth": "10Gbps",
                  "location": "EqDC2",
                  "connectionName": "Requested Connection 2 for Lag dxlag-fgsu9erb",
                  "region": "us-east-1"
              }
          ],
          "lagId": "dxlag-fgsu9erb",
          "minimumLinks": 0,
          "connectionsBandwidth": "10Gbps",
          "region": "us-east-1",
          "location": "EqDC2"
      }
  ]
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeLags」を参照してください。

### describe-loa

次のコード例は、describe-loa を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Linux または Mac OS X を使用して接続用の LOA-CFA を記述するには

次の例では、接続 dxcon-fh6ayh1d 用の LOA-CFA を記述します。LOA-CFA の内容は base64 でエンコードされています。このコマンドは、--output パラメータおよび --query パラメータを使用して出力を制御し、loaContent 構造の内容を抽出します。コマンドの最後の部分で base64 ユーティリティを使用してコンテンツをデコードし、出力を PDF ファイルに送信します。

```
aws directconnect describe-loa --connection-id dxcon-fh6ayh1d --output text --
query loa.loaContent|base64 --decode > myLoaCfa.pdf
```

Windows を使用して接続用の LOA-CFA を記述するには

前の例では、base64 ユーティリティを使用して出力をデコードする必要がありました。Windows コンピュータでは、代わりに certutil を使用できます。次の例では、最初のコマンドで接続 dxcon-fh6ayh1d 用の LOA-CFA を記述し、--output パラメータと --query パラメータを使用して出力を制御し、loaContent 構造の内容を myLoaCfa.base64 というファイルに抽出します。2 番目のコマンドでは、certutil ユーティリティを使用してファイルをデコードし、PDF ファイルに出力を送信します。

```
aws directconnect describe-loa --connection-id dxcon-fh6ayh1d --output text --
query loa.loaContent > myLoaCfa.base64
```

```
certutil -decode myLoaCfa.base64 myLoaCfa.pdf
```

AWS CLI 出力を制御する方法の詳細については、「AWS コマンドラインインターフェイスユーザーガイド」の「Controlling Command Output from the AWS Command Line Interface」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeLoa」を参照してください。

### describe-locations

次のコード例は、describe-locations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Direct Connect のパートナーとロケーションを一覧表示するには

次の describe-locations コマンドは、現在のリージョン内にある AWS Direct Connect パートナーとロケーションを一覧表示します。

```
aws directconnect describe-locations
```

出力:

```
{
    "locations": [
        {
            "locationName": "NAP do Brasil, Barueri, Sao Paulo",
            "locationCode": "TNDB"
        },
        {
            "locationName": "Tivit - Site Transamerica (Sao Paulo)",
            "locationCode": "TIVIT"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeLocations」を参照してください。

### describe-tags

次のコード例は、describe-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Direct Connect リソースのタグを記述するには

次のコマンドは、接続 dxcon-abcabc12 のタグについて表示します。

コマンド:

```
aws directconnect describe-tags --resource-arns arn:aws:directconnect:us-east-1:123456789012:dxcon/dxcon-abcabc12
```

出力:

```
{
  "resourceTags": [
      {
          "resourceArn": "arn:aws:directconnect:us-east-1:123456789012:dxcon/dxcon-abcabc12",
          "tags": [
              {
                  "value": "VAConnection",
                  "key": "Name"
              }
          ]
      }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTags」を参照してください。

### describe-virtual-gateways

次のコード例は、describe-virtual-gateways を使用する方法を示しています。

AWS CLI

仮想プライベートゲートウェイを一覧表示するには

次の describe-virtual-gateways コマンドは、AWS アカウントが所有する仮想プライベートゲートウェイを一覧表示します。

```
aws directconnect describe-virtual-gateways
```

出力:

```
{
    "virtualGateways": [
        {
            "virtualGatewayId": "vgw-aba37db6",
            "virtualGatewayState": "available"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeVirtualGateways」を参照してください。

### describe-virtual-interfaces

次のコード例は、describe-virtual-interfaces を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべての仮想インターフェイスを一覧表示するには

次の describe-virtual-interfaces コマンドは、AWS アカウントに関連付けられているすべての仮想インターフェイスに関する情報を一覧表示します。

```
aws directconnect describe-virtual-interfaces --connection-id dxcon-ffjrkx17
```

出力:

```
{
    "virtualInterfaces": [
        {
            "virtualInterfaceState": "down",
            "asn": 65000,
            "vlan": 101,
            "customerAddress": "192.168.1.2/30",
            "ownerAccount": "123456789012",
            "connectionId": "dxcon-ffjrkx17",
            "virtualGatewayId": "vgw-aba37db6",
            "virtualInterfaceId": "dxvif-ffhhk74f",
            "authKey": "asdf34example",
            "routeFilterPrefixes": [],
            "location": "TIVIT",
```

```
            "customerRouterConfig": "<?xml version=\"1.0\" encoding=
\"UTF-8\"?>\n<logical_connection id=\"dxvif-ffhhk74f\">\n  <vlan>101</
vlan>\n  <customer_address>192.168.1.2/30</customer_address>\n
 <amazon_address>192.168.1.1/30</amazon_address>\n  <bgp_asn>65000</bgp_asn>\n
 <bgp_auth_key>asdf34example</bgp_auth_key>\n  <amazon_bgp_asn>7224</amazon_bgp_asn>
\n  <connection_type>private</connection_type>\n</logical_connection>\n",
            "amazonAddress": "192.168.1.1/30",
            "virtualInterfaceType": "private",
            "virtualInterfaceName": "PrivateVirtualInterface"
        },
        {
            "virtualInterfaceState": "verifying",
            "asn": 65000,
            "vlan": 2000,
            "customerAddress": "203.0.113.2/30",
            "ownerAccount": "123456789012",
            "connectionId": "dxcon-ffjrkx17",
            "virtualGatewayId": "",
            "virtualInterfaceId": "dxvif-fgh0hcrk",
            "authKey": "asdf34example",
            "routeFilterPrefixes": [
                {
                    "cidr": "203.0.113.4/30"
                },
                {
                    "cidr": "203.0.113.0/30"
                }
            ],
            "location": "TIVIT",
            "customerRouterConfig": "<?xml version=\"1.0\" encoding=
\"UTF-8\"?>\n<logical_connection id=\"dxvif-fgh0hcrk\">\n  <vlan>2000</
vlan>\n  <customer_address>203.0.113.2/30</customer_address>\n
 <amazon_address>203.0.113.1/30</amazon_address>\n  <bgp_asn>65000</bgp_asn>\n
 <bgp_auth_key>asdf34example</bgp_auth_key>\n  <amazon_bgp_asn>7224</amazon_bgp_asn>
\n  <connection_type>public</connection_type>\n</logical_connection>\n",
            "amazonAddress": "203.0.113.1/30",
            "virtualInterfaceType": "public",
            "virtualInterfaceName": "PublicVirtualInterface"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeVirtualInterfaces」を参照してください。

### `disassociate-connection-from-lag`

次のコード例は、`disassociate-connection-from-lag` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

LAG から接続の関連付けを解除するには

次の例では、指定された接続の関連付けを指定された LAG から解除します。

コマンド:

```
aws directconnect disassociate-connection-from-lag --lag-id dxlag-fhccu14t --
connection-id  dxcon-fg9607vm
```

出力:

```
{
  "ownerAccount": "123456789012",
  "connectionId": "dxcon-fg9607vm",
  "connectionState": "requested",
  "bandwidth": "1Gbps",
  "location": "EqDC2",
  "connectionName": "Con2ForLag",
  "region": "us-east-1"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateConnectionFromLag」を参照してください。

### `tag-resource`

次のコード例は、`tag-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Direct Connect リソースにタグを追加するには

次のコマンドは、キー Name と値 VAConnection を持つタグを接続 dxcon-abcabc12 に追加します。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws directconnect tag-resource --resource-arn arn:aws:directconnect:us-east-1:123456789012:dxcon/dxcon-abcabc12 --tags "key=Name,value=VAConnection"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Direct Connect リソースからタグを削除するには

次のコマンドは、キー Name を持つタグを接続 dxcon-abcabc12 から削除します。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws directconnect untag-resource --resource-arn arn:aws:directconnect:us-east-1:123456789012:dxcon/dxcon-abcabc12 --tag-keys Name
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-direct-connect-gateway-association

次のコード例は、update-direct-connect-gateway-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Direct Connect ゲートウェイの関連付けの指定された属性を更新するには

次の update-direct-connect-gateway-association の例では、指定された CIDR ブロックを Direct Connect ゲートウェイの関連付けに追加します。

```
aws directconnect update-direct-connect-gateway-association \
    --association-id 820a6e4f-5374-4004-8317-3f64bEXAMPLE \
    --add-allowed-prefixes-to-direct-connect-gateway cidr=192.168.2.0/30
```

出力:

```
{
    "directConnectGatewayAssociation": {
        "directConnectGatewayId": "11460968-4ac1-4fd3-bdb2-00599EXAMPLE",
        "directConnectGatewayOwnerAccount": "111122223333",
        "associationState": "updating",
        "associatedGateway": {
            "id": "tgw-02f776b1a7EXAMPLE",
            "type": "transitGateway",
            "ownerAccount": "111122223333",
            "region": "us-east-1"
        },
        "associationId": "820a6e4f-5374-4004-8317-3f64bEXAMPLE",
        "allowedPrefixesToDirectConnectGateway": [
            {
                "cidr": "192.168.2.0/30"
            },
            {
                "cidr": "192.168.1.0/30"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS Direct Connect ユーザーガイド」の「Working with Direct Connect Gateways」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDirectConnectGatewayAssociation」を参照してください。

### update-lag

次のコード例は、update-lag を使用する方法を示しています。

AWS CLI

LAG を更新するには

次の例では、指定された LAG の名前を変更します。

コマンド:

```
aws directconnect update-lag --lag-id dxlag-ffjhj9lx --lag-name 2ConnLag
```

出力:

```
{
  "awsDevice": "CSVA1-23u8tlpaz8iks",
  "numberOfConnections": 2,
  "lagState": "down",
  "ownerAccount": "123456789012",
  "lagName": "2ConnLag",
  "connections": [
      {
          "ownerAccount": "123456789012",
          "connectionId": "dxcon-fflqyj95",
          "lagId": "dxlag-ffjhj9lx",
          "connectionState": "requested",
          "bandwidth": "1Gbps",
          "location": "CSVA1",
          "connectionName": "Requested Connection 2 for Lag dxlag-ffjhj9lx",
          "region": "us-east-1"
      },
      {
          "ownerAccount": "123456789012",
          "connectionId": "dxcon-ffqr6x5q",
          "lagId": "dxlag-ffjhj9lx",
          "connectionState": "requested",
          "bandwidth": "1Gbps",
          "location": "CSVA1",
          "connectionName": "Requested Connection 1 for Lag dxlag-ffjhj9lx",
          "region": "us-east-1"
      }
  ],
  "lagId": "dxlag-ffjhj9lx",
  "minimumLinks": 0,
  "connectionsBandwidth": "1Gbps",
  "region": "us-east-1",
  "location": "CSVA1"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateLag」を参照してください。

### update-virtual-interface-attributes

次のコード例は、update-virtual-interface-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

仮想インターフェイスの MTU を更新するには

次の update-virtual-interface-attributes の例では、指定された仮想インターフェイスの MTU を更新しています。

```
aws directconnect update-virtual-interface-attributes \
    --virtual-interface-id dxvif-fEXAMPLE \
    --mtu 1500
```

出力:

```
{
    "ownerAccount": "1111222233333",
    "virtualInterfaceId": "dxvif-fEXAMPLE",
    "location": "loc1",
    "connectionId": "dxlag-fEXAMPLE",
    "virtualInterfaceType": "transit",
    "virtualInterfaceName": "example transit virtual interface",
    "vlan": 125,
    "asn": 650001,
    "amazonSideAsn": 64512,
    "authKey": "0xzxgA9YoW9h58u8SEXAMPLE",
    "amazonAddress": "169.254.248.1/30",
    "customerAddress": "169.254.248.2/30",
    "addressFamily": "ipv4",
    "virtualInterfaceState": "down",
    "customerRouterConfig": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?
>\n<logical_connection id=\"dxvif-fEXAMPLE\">\n  <vlan>125</vlan>
\n  <customer_address>169.254.248.2/30</customer_address>\n
 <amazon_address>169.254.248.1/30</amazon_address>\n  <bgp_asn>650001</bgp_asn>\n
  <bgp_auth_key>0xzxgA9YoW9h58u8SEXAMPLE</bgp_auth_key>\n  <amazon_bgp_asn>64512</
amazon_bgp_asn>\n  <connection_type>transit</connection_type>\n</logical_connection>
\n",
```

```
    "mtu": 1500,
    "jumboFrameCapable": true,
    "virtualGatewayId": "",
    "directConnectGatewayId": "879b76a1-403d-4700-8b53-4a56ed85436e",
    "routeFilterPrefixes": [],
    "bgpPeers": [
        {
            "bgpPeerId": "dxpeer-fEXAMPLE",
            "asn": 650001,
            "authKey": "0xzxgA9YoW9h58u8SEXAMPLE",
            "addressFamily": "ipv4",
            "amazonAddress": "169.254.248.1/30",
            "customerAddress": "169.254.248.2/30",
            "bgpPeerState": "available",
            "bgpStatus": "down",
            "awsDeviceV2": "loc1-26wz6vEXAMPLE"
        }
    ],
    "region": "sa-east-1",
    "awsDeviceV2": "loc1-26wz6vEXAMPLE",
    "tags": []
}
```

詳細については、「AWS Direct Connect ユーザーガイド」の「Setting Network MTU for Private Virtual Interfaces or Transit Virtual Interfaces」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateVirtualInterfaceAttributes」を参照してください。

## Directory Service examples using AWS CLI

次のコード例では、Directory Service で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### describe-directories

次のコード例は、describe-directories を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディレクトリに関する詳細を取得するには

次の describe-directories の例では、指定されたディレクトリに関する詳細情報を表示しています。

```
aws ds describe-directories \
   --directory-id d-a1b2c3d4e5
```

出力:

```
{
    "DirectoryDescriptions": [
        {
            "DirectoryId": "d-a1b2c3d4e5",
            "Name": "mydirectory.example.com",
            "ShortName": "mydirectory",
            "Size": "Small",
            "Edition": "Standard",
            "Alias": "d-a1b2c3d4e5",
            "AccessUrl": "d-a1b2c3d4e5.awsapps.com",
            "Stage": "Active",
            "ShareStatus": "Shared",
            "ShareMethod": "HANDSHAKE",
            "ShareNotes": "These are my share notes",
            "LaunchTime": "2019-07-08T15:33:46.327000-07:00",
            "StageLastUpdatedDateTime": "2019-07-08T15:59:12.307000-07:00",
            "Type": "SharedMicrosoftAD",
            "SsoEnabled": false,
            "DesiredNumberOfDomainControllers": 0,
            "OwnerDirectoryDescription": {
                "DirectoryId": "d-b2c3d4e5f6",
                "AccountId": "123456789111",
```

```
                "DnsIpAddrs": [
                    "203.113.0.248",
                    "203.113.0.253"
                ],
                "VpcSettings": {
                    "VpcId": "vpc-a1b2c3d4",
                    "SubnetIds": [
                        "subnet-a1b2c3d4",
                        "subnet-d4c3b2a1"
                    ],
                    "AvailabilityZones": [
                        "us-west-2a",
                        "us-west-2c"
                    ]
                }
            }
        ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDirectories」を参照してください。

### describe-trusts

次のコード例は、describe-trusts を使用する方法を示しています。

AWS CLI

信頼関係に関する詳細を取得するには

次の describe-trusts の例では、指定されたディレクトリの信頼関係に関する詳細情報を表示しています。

```
aws ds describe-trusts \
   --directory-id d-a1b2c3d4e5
```

出力:

```
{
    "Trusts": [
        {
```

```
            "DirectoryId": "d-a1b2c3d4e5",
            "TrustId": "t-9a8b7c6d5e",
            "RemoteDomainName": "other.example.com",
            "TrustType": "Forest",
            "TrustDirection": "Two-Way",
            "TrustState": "Verified",
            "CreatedDateTime": "2017-06-20T18:08:45.614000-07:00",
            "LastUpdatedDateTime": "2019-06-04T10:52:12.410000-07:00",
            "StateLastUpdatedDateTime": "2019-06-04T10:52:12.410000-07:00",
            "SelectiveAuth": "Disabled"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTrusts」を参照してください。

## AWS CLI での Directory Service Data の使用例

次のコード例では、AWS Command Line Interface で Directory Service Data を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示します。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `add-group-member`

次のコード例は、`add-group-member` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディレクトリにグループメンバーを追加するには

次の add-group-member の例では、指定したディレクトリ内の指定したグループに、指定したユーザーを追加します。

```
aws ds-data add-group-member \
    --directory-id d-1234567890 \
    --group-name 'sales' \
    --member-name 'john.doe'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Directory Service 管理ガイド」の「AWS Managed Microsoft AD メンバーをグループに追加、およびグループから削除する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「AddGroupMember」を参照してください。

### create-group

次のコード例は、create-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能なウィジェットを一覧表示するには

次の create-group の例では、指定したディレクトリにグループを作成します。

```
aws ds-data create-group \
    --directory-id d-1234567890 \
    --sam-account-name "sales"
```

出力:

```
{
    "DirectoryId": "d-1234567890",
    "SAMAccountName": "sales",
    "SID": "S-1-2-34-5567891234-5678912345-67891234567-8912"
}
```

詳細については、「AWS Directory Service 管理ガイド」の「AWS Managed Microsoft AD グループの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateGroup」を参照してください。

### create-user

次のコード例は、create-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーを作成するには

次の create-user の例では、指定したディレクトリにユーザーを作成します。

```
aws ds-data create-user \
    --directory-id d-1234567890 \
    --sam-account-name 'john.doe'
```

出力:

```
{
    "DirectoryId": "d-1234567890",
    "SAMAccountName": "john.doe",
    "SID": "S-1-2-34-5567891234-5678912345-67891234567-8912"
}
```

詳細については、「AWS Directory Service 管理ガイド」の「AWS Managed Microsoft AD ユーザーの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateUser」を参照してください。

### delete-group

次のコード例は、delete-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グループを削除するには

次の delete-group の例では、指定したディレクトリから指定したグループを削除します。

```
aws ds-data delete-group \
```

```
    --directory-id d-1234567890 \
    --sam-account-name 'sales'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Directory Service 管理ガイド」の「AWS Managed Microsoft AD グループの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteGroup」を参照してください。

### delete-user

次のコード例は、delete-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーを削除するには

次の delete-user の例では、指定したディレクトリから指定したユーザーを削除します。

```
aws ds-data delete-user \
    --directory-id d-1234567890 \
    --sam-account-name 'john.doe'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Directory Service 管理ガイド」の「AWS Managed Microsoft AD ユーザーの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteUser」を参照してください。

### describe-group

次のコード例は、describe-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グループの詳細を一覧表示するには

次の describe-group の例では、指定したディレクトリ内の指定したグループの情報を取得します。

```
aws ds-data describe-group \
    --directory-id d-1234567890 \
    --sam-account-name 'sales'
```

出力:

```
{
    "DirectoryId": "d-1234567890",
    "DistinguishedName": "CN=sales,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=example,DC=com",
    "GroupScope": "Global",
    "GroupType": "Security",
    "Realm": "corp.example.com",
    "SAMAccountName": "sales",
    "SID": "S-1-2-34-5567891234-5678912345-67891234567-8912"
}
```

詳細については、「AWS Directory Service 管理ガイド」の「AWS Managed Microsoft AD グループの詳細の表示と更新」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeGroup」を参照してください。

### describe-user

次のコード例は、describe-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーの情報を一覧表示するには

次の describe-user の例では、指定したディレクトリ内の指定したユーザーの情報を取得します。

```
aws ds-data describe-user command-name \
    --directory-id d-1234567890 \
    --sam-account-name 'john.doe'
```

出力:

```
{
    "DirectoryId": "d-1234567890",
    "DistinguishedName": "CN=john.doe,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=example,DC=com",
```

```
    "Enabled": false,
    "Realm": "corp.example.com",
    "SAMAccountName": "john.doe",
    "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4567",
    "UserPrincipalName": "john.doe@CORP.EXAMPLE.COM"
}
```

詳細については、「AWS Directory Service 管理ガイド」の「AWS Managed Microsoft AD ユーザーの表示と更新」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeUser」を参照してください。

### disable-directory-data-access

次のコード例は、disable-directory-data-access を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディレクトリの Directory Service Data API を無効にするには

次の disable-directory-data-access の例では、指定したディレクトリの Directory Service Data API を無効にします。

```
aws ds disable-directory-data-access \
    --directory-id d-1234567890
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Directory Service 管理ガイド」の「ユーザーとグループの管理または AWS Directory Service Data の有効化または無効化」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DisableDirectoryDataAccess」を参照してください。

### disable-user

次のコード例は、disable-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーを無効にするには

次の disable-user の例では、指定したディレクトリ内の指定したユーザーを無効にします。

```
aws ds-data disable-user \
    --directory-id d-1234567890 \
    --sam-account-name 'john.doe'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Directory Service 管理ガイド」の「AWS Managed Microsoft AD ユーザーの無効化」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DisableUser」を参照してください。

### enable-directory-data-access

次のコード例は、enable-directory-data-access を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディレクトリの Directory Service Data API を有効にするには

次の enable-directory-data-access の例では、指定されたディレクトリの Directory Service Data API を有効にします。

```
aws ds enable-directory-data-access \
    --directory-id d-1234567890
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Directory Service 管理ガイド」の「ユーザーとグループの管理または AWS Directory Service Data の有効化または無効化」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「EnableDirectoryDataAccess」を参照してください。

### list-group-members

次のコード例は、list-group-members を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディレクトリのグループメンバーを一覧表示するには

次の list-group-members の例では、指定したディレクトリ内の指定したグループのグループメンバーを一覧表示します。

```
aws ds-data list-group-members \
    --directory-id d-1234567890 \
    --sam-account-name 'sales'
```

出力:

```
{
    "Members": [
        {
            "MemberType": "USER",
            "SAMAccountName": "Jane Doe",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4568"
        },
        {
            "MemberType": "USER",
            "SAMAccountName": "John Doe",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4569"
        }
    ],
    "DirectoryId": "d-1234567890",
    "MemberRealm": "corp.example.com",
    "Realm": "corp.example.com"
}
```

詳細については、「AWS Directory Service 管理ガイド」の「AWS Managed Microsoft AD グループの詳細の表示と更新」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListGroupMembers」を参照してください。

### list-groups-for-member

次のコード例は、list-groups-for-member を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディレクトリのグループメンバーシップを一覧表示するには

次の `list-groups-for-member` の例では、指定したディレクトリ内の指定したユーザーのグループメンバーシップを一覧表示します。

```
aws ds-data list-groups-for-member \
    --directory-id d-1234567890 \
    --sam-account-name 'john.doe'
```

出力:

```
{
    "Groups": [
        {
            "GroupScope": "Global",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Domain Users",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4567"
        }
    ],
    "DirectoryId": "d-1234567890",
    "MemberRealm": "corp.example.com",
    "Realm": "corp.example.com"
}
```

詳細については、「AWS Directory Service 管理ガイド」の「AWS Managed Microsoft AD ユーザーの表示と更新」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListGroupsForMember」を参照してください。

### `list-groups`

次のコード例は、`list-groups` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディレクトリのグループを一覧表示するには

次の `list-groups` の例では、指定したディレクトリ内のグループを一覧表示します。

```
aws ds-data list-groups \
    --directory-id d-1234567890
```

出力:

```
{
    "Groups": [
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Administrators",
            "SID": "S-1-2-33-441"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Users",
            "SID": "S-1-2-33-442"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Guests",
            "SID": "S-1-2-33-443"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Print Operators",
            "SID": "S-1-2-33-444"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Backup Operators",
            "SID": "S-1-2-33-445"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Replicator",
            "SID": "S-1-2-33-446"
        },
```

```
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Remote Desktop Users",
            "SID": "S-1-2-33-447"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Network Configuration Operators",
            "SID": "S-1-2-33-448"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Performance Monitor Users",
            "SID": "S-1-2-33-449"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Performance Log Users",
            "SID": "S-1-2-33-450"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Distributed COM Users",
            "SID": "S-1-2-33-451"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "IIS_IUSRS",
            "SID": "S-1-2-33-452"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Cryptographic Operators",
            "SID": "S-1-2-33-453"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
```

```
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Event Log Readers",
            "SID": "S-1-2-33-454"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Certificate Service DCOM Access",
            "SID": "S-1-2-33-456"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "RDS Remote Access Servers",
            "SID": "S-1-2-33-457"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "RDS Endpoint Servers",
            "SID": "S-1-2-33-458"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "RDS Management Servers",
            "SID": "S-1-2-33-459"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Hyper-V Administrators",
            "SID": "S-1-2-33-460"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Access Control Assistance Operators",
            "SID": "S-1-2-33-461"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Remote Management Users",
```

```
            "SID": "S-1-2-33-462"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Storage Replica Administrators",
            "SID": "S-1-2-33-463"
        },
        {
            "GroupScope": "Global",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Domain Computers",
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-789"
        },
        {
            "GroupScope": "Global",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Domain Controllers",
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-790"
        },
        {
            "GroupScope": "Universal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Schema Admins",
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-791"
        },
        {
            "GroupScope": "Universal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Enterprise Admins",
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-792"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Cert Publishers",
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-793"
        },
        {
            "GroupScope": "Global",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Domain Admins",
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-794"
        },
```

```
        {
            "GroupScope": "Global",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Domain Users",
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-795"
        },
        {
            "GroupScope": "Global",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Domain Guests",
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-796"
        },
        {
            "GroupScope": "Global",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Group Policy Creator Owners",
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-797"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "RAS and IAS Servers",
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-798"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Server Operators",
            "SID": "S-1-2-33-464"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Account Operators",
            "SID": "S-1-2-33-465"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Pre-Windows 2000 Compatible Access",
            "SID": "S-1-2-33-466"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
```

```
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Incoming Forest Trust Builders",
            "SID": "S-1-2-33-467"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Windows Authorization Access Group",
            "SID": "S-1-2-33-468"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Terminal Server License Servers",
            "SID": "S-1-2-33-469"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Allowed RODC Password Replication Group",
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-798"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Denied RODC Password Replication Group",
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-799"
        },
        {
            "GroupScope": "Global",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Read-only Domain Controllers",
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-800"
        },
        {
            "GroupScope": "Universal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Enterprise Read-only Domain Controllers",
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-801"
        },
        {
            "GroupScope": "Global",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Cloneable Domain Controllers",
```

```
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-802"
        },
        {
            "GroupScope": "Global",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Protected Users",
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-803"
        },
        {
            "GroupScope": "Global",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Key Admins",
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-804"
        },
        {
            "GroupScope": "Universal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Enterprise Key Admins",
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-805"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "DnsAdmins",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4567"
        },
        {
            "GroupScope": "Global",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "DnsUpdateProxy",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4568"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Admins",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4569"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWSAdministrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4570"
        },
```

```
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Object Management Service Accounts",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4571"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Private CA Connector for AD Delegated Group",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4572"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Application and Service Delegated Group",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4573"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4574"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated FSx Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4575"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Account Operators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4576"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Active Directory Based Activation
Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4577"
        },
        {
```

```
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Allowed to Authenticate Objects",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4578"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Allowed to Authenticate to Domain
Controllers",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4579"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Deleted Object Lifetime
Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4580"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Distributed File System
Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4581"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Dynamic Host Configuration Protocol
Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4582"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Enterprise Certificate Authority
Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4583"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
```

```
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Fine Grained Password Policy
Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4584"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Group Policy Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4585"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Managed Service Account
Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4586"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Read Foreign Security Principals",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4587"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Remote Access Service Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4588"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Replicate Directory Changes
Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4588"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Sites and Services Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4589"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
```

```
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated System Management Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4590"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Terminal Server Licensing
Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4591"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated User Principal Name Suffix
Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4592"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Add Workstations To Domain Users",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4593"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Domain Name System Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4594"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Kerberos Delegation Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4595"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Server Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4596"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
```

```
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated MS-NPRC Non-Compliant Devices",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4597"
        },
        {
            "GroupScope": "Global",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Remote Access",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4598"
        },
        {
            "GroupScope": "Global",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Accounting",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4599"
        },
        {
            "GroupScope": "Global",
            "GroupType": "Distribution",
            "SAMAccountName": "sales",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4567"
        }
    ],
    "DirectoryId": "d-1234567890",
    "Realm": "corp.example.com"
}
```

詳細については、「AWS Directory Service 管理ガイド」の「AWS Managed Microsoft AD グループの詳細の表示と更新」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListGroups」を参照してください。

### `list-users`

次のコード例は、`list-users` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディレクトリのユーザーを一覧表示するには

次の `list-users` の例では、指定したディレクトリ内のユーザーを一覧表示します。

```
aws ds-data list-users \
    --directory-id d-1234567890
```

出力:

```
{
    "Users": [
        {
            "Enabled": true,
            "SAMAccountName": "Administrator",
            "SID": "S-1-2-34-5678910123-4567895012-3456789012-345"
        },
        {
            "Enabled": false,
            "SAMAccountName": "Guest",
            "SID": "S-1-2-34-5678910123-4567895012-3456789012-345"
        },
        {
            "Enabled": false,
            "SAMAccountName": "krbtgt",
            "SID": "S-1-2-34-5678910123-4567895012-3456789012-346"
        },
        {
            "Enabled": true,
            "SAMAccountName": "Admin",
            "SID": "S-1-2-34-5678910123-4567895012-3456789012-347"
        },
        {
            "Enabled": true,
            "SAMAccountName": "Richard Roe",
            "SID": "S-1-2-34-5678910123-4567895012-3456789012-348"
        },
        {
            "Enabled": true,
            "SAMAccountName": "Jane Doe",
            "SID": "S-1-2-34-5678910123-4567895012-3456789012-349"
        },
        {
            "Enabled": true,
            "SAMAccountName": "AWS_WGnzYlN6YyY",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4567"
        },
        {
```

```
            "Enabled": true,
            "SAMAccountName": "john.doe",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4568"
        }
    ],
    "DirectoryId": "d-1234567890",
    "Realm": "corp.example.com"
}
```

詳細については、「AWS Directory Service 管理ガイド」の「AWS Managed Microsoft AD ユーザーの表示と更新」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListUsers」を参照してください。

### `remove-group-member`

次のコード例は、`remove-group-member` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディレクトリからグループメンバーを削除するには

次の `remove-group-member` の例では、指定したディレクトリ内の指定したグループから、指定したグループメンバーを削除します。

```
aws ds-data remove-group-member \
    --directory-id d-1234567890 \
    --group-name 'sales' \
    --member-name 'john.doe'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Directory Service 管理ガイド」の「AWS Managed Microsoft AD メンバーをグループに追加、およびグループから削除する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「RemoveGroupMember」を参照してください。

### `reset-user-password`

次のコード例は、`reset-user-password` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディレクトリ内のユーザーパスワードをリセットするには

次の reset-user-password の例では、指定したディレクトリ内の指定したユーザーをリセットして有効にします。

```
aws ds reset-user-password \
    --directory-id d-1234567890 \
    --user-name 'john.doe' \
    --new-password 'password'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Directory Service 管理ガイド」の「AWS Managed Microsoft AD ユーザーのパスワードのリセットと有効化」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ResetUserPassword」を参照してください。

## search-groups

次のコード例は、search-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディレクトリ内のグループを検索するには

次の search-groups の例では、指定したディレクトリ内の指定したグループを検索します。

```
aws ds-data search-groups \
    --directory-id d-1234567890 \
    --search-attributes 'SamAccountName' \
    --search-string 'sales'
```

出力:

```
{
    "Groups": [
        {
            "GroupScope": "Global",
            "GroupType": "Distribution",
```

```
            "SAMAccountName": "sales",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4567"
        }
    ],
    "DirectoryId": "d-1234567890",
    "Realm": "corp.example.com"
}
```

詳細については、「AWS Directory Service 管理ガイド」の「AWS Managed Microsoft AD グループの詳細の表示と更新」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「SearchGroups」を参照してください。

### search-users

次のコード例は、search-users を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディレクトリ内のユーザーを検索するには

次の search-users の例では、指定したディレクトリ内の指定したユーザーを検索します。

```
aws ds-data search-users \
    --directory-id d-1234567890 \
    --search-attributes 'SamAccountName' \
    --Search-string 'john.doe'
```

出力:

```
{
    "Users": [
        {
            "Enabled": true,
            "SAMAccountName": "john.doe",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4567"
        }
    ],
    "DirectoryId": "d-1234567890",
    "Realm": "corp.example.com"
}
```

詳細については、「AWS Directory Service 管理ガイド」の「AWS Managed Microsoft AD ユーザーの表示と更新」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「SearchUsers」を参照してください。

### update-group

次のコード例は、update-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディレクトリ内のグループの属性を更新するには

次の update-group の例では、指定したディレクトリ内の指定したグループの指定した属性を更新します。

```
aws ds-data update-group \
    --directory-id d-1234567890 \
    --sam-account-name 'sales' \
    --update-type 'REPLACE' \
    --group-type 'Distribution'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Directory Service 管理ガイド」の「AWS Managed Microsoft AD グループの詳細の表示と更新」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateGroup」を参照してください。

### update-user

次のコード例は、update-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディレクトリ内のユーザーの属性を更新するには

次の update-user の例では、指定したディレクトリ内の指定したユーザーの指定した属性を更新します。

```
aws ds-data update-user \
    --directory-id d-1234567890 \
    --sam-account-name 'john.doe' \
    --update-type 'ADD' \
    --email-address 'example.corp.com'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Directory Service 管理ガイド」の「AWS Managed Microsoft AD ユーザーの表示と更新」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateUser」を参照してください。

## AWS DMS examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS DMS で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `add-tags-to-resource`

次のコード例は、`add-tags-to-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースにタグを追加するには

次の `add-tags-to-resource` の例では、タグをレプリケーション インスタンスに追加しています。

```
aws dms add-tags-to-resource \
    --resource-arn arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE
 \
    --tags Key=Environment,Value=PROD Key=Project,Value=dbMigration
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Tagging Resources」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddTagsToResource」を参照してください。

### create-endpoint

次のコード例は、create-endpoint を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンドポイントを作成するには

次の create-endpoint の例では、Amazon S3 ソースのエンドポイントを作成しています。

```
aws dms create-endpoint \
    --endpoint-type source \
    --engine-name s3 \
    --endpoint-identifier src-endpoint \
    --s3-settings file://s3-settings.json
```

s3-settings.json の内容:

```
{
    "BucketName":"my-corp-data",
    "BucketFolder":"sourcedata",
    "ServiceAccessRoleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/my-s3-access-role"
}
```

出力:

```
{
    "Endpoint": {
```

```
        "EndpointIdentifier": "src-endpoint",
        "EndpointType": "SOURCE",
        "EngineName": "s3",
        "EngineDisplayName": "Amazon S3",
        "ExtraConnectionAttributes": "bucketFolder=sourcedata;bucketName=my-corp-
data;compressionType=NONE;csvDelimiter=,;csvRowDelimiter=\\n;",
        "Status": "active",
        "EndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:GUVAFG34EECUOJ6QVZ56DAHT3U",
        "SslMode": "none",
        "ServiceAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-s3-access-role",
        "S3Settings": {
            "ServiceAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-s3-access-
role",
            "CsvRowDelimiter": "\\n",
            "CsvDelimiter": ",",
            "BucketFolder": "sourcedata",
            "BucketName": "my-corp-data",
            "CompressionType": "NONE",
            "EnableStatistics": true
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Working with AWS DMS Endpoints」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateEndpoint」を参照してください。

### create-event-subscription

次のコード例は、create-event-subscription を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イベントサブスクリプションを一覧表示するには

次の create-event-subscription の例では、Amazon SNS トピック (my-sns-topic) へのイベントサブスクリプションを作成しています。

```
aws dms create-event-subscription \
    --subscription-name my-dms-events \
```

```
    --sns-topic-arn arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:my-sns-topic
```

出力:

```
{
    "EventSubscription": {
        "CustomerAwsId": "123456789012",
        "CustSubscriptionId": "my-dms-events",
        "SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:my-sns-topic",
        "Status": "creating",
        "SubscriptionCreationTime": "2020-05-21 21:58:38.598",
        "Enabled": true
    }
}
```

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Working with Events and Notifications」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateEventSubscription」を参照してください。

### create-replication-instance

次のコード例は、create-replication-instance を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レプリケーションインスタンスを作成するには

次の create-replication-instance の例では、レプリケーションインスタンスを作成しています。

```
aws dms create-replication-instance \
    --replication-instance-identifier my-repl-instance \
    --replication-instance-class dms.t2.micro \
    --allocated-storage 5
```

出力:

```
{
    "ReplicationInstance": {
        "ReplicationInstanceIdentifier": "my-repl-instance",
```

```
        "ReplicationInstanceClass": "dms.t2.micro",
        "ReplicationInstanceStatus": "creating",
        "AllocatedStorage": 5,
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-f839b688",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "ReplicationSubnetGroup": {
            "ReplicationSubnetGroupIdentifier": "default",
            "ReplicationSubnetGroupDescription": "default",
            "VpcId": "vpc-136a4c6a",
            "SubnetGroupStatus": "Complete",
            "Subnets": [
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-da327bf6",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1a"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-42599426",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1d"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-bac383e0",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1c"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-6746046b",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1f"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
```

```
                    "SubnetIdentifier": "subnet-d7c825e8",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1e"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-cbfff283",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1b"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                }
            ]
        },
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:12:35-sat:13:05",
        "PendingModifiedValues": {},
        "MultiAZ": false,
        "EngineVersion": "3.3.2",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/f7bc0f8e-1a3a-4ace-9faa-
e8494fa3921a",
        "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:ZK2VQBUWFDBAWHIXHAYG5G2PKY",
        "PubliclyAccessible": true
    }
}
```

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Working with an AWS DMS Replication Instance」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateReplicationInstance」を参照してください。

### create-replication-subnet-group

次のコード例は、create-replication-subnet-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サブネットグループを作成するには

次の create-replication-subnet-group の例では、3 つのサブネットで構成されるグループを作成しています。

```
aws dms create-replication-subnet-group \
    --replication-subnet-group-identifier my-subnet-group \
    --replication-subnet-group-description "my subnet group" \
    --subnet-ids subnet-da327bf6 subnet-bac383e0 subnet-d7c825e8
```

出力:

```
{
    "ReplicationSubnetGroup": {
        "ReplicationSubnetGroupIdentifier": "my-subnet-group",
        "ReplicationSubnetGroupDescription": "my subnet group",
        "VpcId": "vpc-136a4c6a",
        "SubnetGroupStatus": "Complete",
        "Subnets": [
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-da327bf6",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-east-1a"
                },
                "SubnetStatus": "Active"
            },
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-bac383e0",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-east-1c"
                },
                "SubnetStatus": "Active"
            },
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-d7c825e8",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-east-1e"
                },
                "SubnetStatus": "Active"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Setting Up a Network for a Replication Instance」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateReplicationSubnetGroup」を参照してください。

### create-replication-task

次のコード例は、create-replication-task を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レプリケーションタスクを作成するには

次の create-replication-task の例では、レプリケーションタスクを作成しています。

```
aws dms create-replication-task \
    --replication-task-identifier movedata \
    --source-endpoint-arn arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA \
    --target-endpoint-arn arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:EOM4SFKCZEYHZBFGAGZT3QEC5U \
    --replication-instance-arn $RI_ARN \
    --migration-type full-load \
    --table-mappings file://table-mappings.json
```

table-mappings.json の内容:

```
{
    "rules": [
        {
            "rule-type": "selection",
            "rule-id": "1",
            "rule-name": "1",
            "object-locator": {
                "schema-name": "prodrep",
                "table-name": "%"
            },
            "rule-action": "include",
            "filters": []
        }
    ]
```

```
}
```

出力:

```
{
    "ReplicationTask": {
        "ReplicationTaskIdentifier": "moveit2",
        "SourceEndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA",
        "TargetEndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:EOM4SFKCZEYHZBFGAGZT3QEC5U",
        "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE",
        "MigrationType": "full-load",
        "TableMappings": ...output omitted... ,
        "ReplicationTaskSettings": ...output omitted... ,
        "Status": "creating",
        "ReplicationTaskCreationDate": 1590524772.505,
        "ReplicationTaskArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:task:K55IUCGBASJS5VHZJIINA45FII"
    }
}
```

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Working with AWS DMS Tasks」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateReplicationTask」を参照してください。

### delete-connection

次のコード例は、delete-connection を使用する方法を示しています。

AWS CLI

接続を削除するには

次の delete-connection の例では、レプリケーションインスタンスからエンドポイントの関連付けを解除しています。

```
aws dms delete-connection \
    --endpoint-arn arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA \
```

```
    --replication-instance-arn arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE
```

出力:

```
{
    "Connection": {
        "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE",
        "EndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA",
        "Status": "deleting",
        "EndpointIdentifier": "src-database-1",
        "ReplicationInstanceIdentifier": "my-repl-instance"
    }
}
```

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Endpoints.Creating.html を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteConnection」を参照してください。

### delete-endpoint

次のコード例は、delete-endpoint を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンドポイントを削除するには

次の delete-endpoint の例では、エンドポイントを削除しています。

```
aws dms delete-endpoint \
    --endpoint-arn arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:OUJJVXO4XZ4CYTSEG5XGMN2R3Y
```

出力:

```
{
```

```
    "Endpoint": {
        "EndpointIdentifier": "src-endpoint",
        "EndpointType": "SOURCE",
        "EngineName": "s3",
        "EngineDisplayName": "Amazon S3",
        "ExtraConnectionAttributes": "bucketFolder=sourcedata;bucketName=my-corp-
data;compressionType=NONE;csvDelimiter=,;csvRowDelimiter=\\n;",
        "Status": "deleting",
        "EndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:OUJJVXO4XZ4CYTSEG5XGMN2R3Y",
        "SslMode": "none",
        "ServiceAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-s3-access-role",
        "S3Settings": {
            "ServiceAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-s3-access-
role",
            "CsvRowDelimiter": "\\n",
            "CsvDelimiter": ",",
            "BucketFolder": "sourcedata",
            "BucketName": "my-corp-data",
            "CompressionType": "NONE",
            "EnableStatistics": true
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Working with AWS DMS Endpoints」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteEndpoint」を参照してください。

### delete-event-subscription

次のコード例は、delete-event-subscription を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イベントサブスクリプションを削除するには

次の delete-event-subscription の例では、Amazon SNS トピックへのサブスクリプションを削除しています。

```
aws dms delete-event-subscription \
```

```
    --subscription-name "my-dms-events"
```

出力:

```
{
    "EventSubscription": {
        "CustomerAwsId": "123456789012",
        "CustSubscriptionId": "my-dms-events",
        "SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:my-sns-topic",
        "Status": "deleting",
        "SubscriptionCreationTime": "2020-05-21 21:58:38.598",
        "Enabled": true
    }
}
```

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Working with Events and Notifications」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteEventSubscription」を参照してください。

### delete-replication-instance

次のコード例は、delete-replication-instance を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レプリケーションインスタンスを削除するには

次の delete-replication-instance の例では、レプリケーション インスタンスを削除します。

```
aws dms delete-replication-instance \
    --replication-instance-arn arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE
```

出力:

```
{
    "ReplicationInstance": {
        "ReplicationInstanceIdentifier": "my-repl-instance",
        "ReplicationInstanceClass": "dms.t2.micro",
```

```
        "ReplicationInstanceStatus": "deleting",
        "AllocatedStorage": 5,
        "InstanceCreateTime": 1590011235.952,
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-f839b688",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "AvailabilityZone": "us-east-1e",
        "ReplicationSubnetGroup": {
            "ReplicationSubnetGroupIdentifier": "default",
            "ReplicationSubnetGroupDescription": "default",
            "VpcId": "vpc-136a4c6a",
            "SubnetGroupStatus": "Complete",
            "Subnets": [
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-da327bf6",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1a"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-42599426",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1d"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-bac383e0",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1c"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-6746046b",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1f"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
```

```
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-d7c825e8",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1e"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-cbfff283",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1b"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                }
            ]
        },
        "PreferredMaintenanceWindow": "wed:11:42-wed:12:12",
        "PendingModifiedValues": {},
        "MultiAZ": true,
        "EngineVersion": "3.3.2",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/f7bc0f8e-1a3a-4ace-9faa-
e8494fa3921a",
        "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE",
        "ReplicationInstancePublicIpAddress": "54.225.120.92",
        "ReplicationInstancePrivateIpAddress": "172.31.30.121",
        "ReplicationInstancePublicIpAddresses": [
            "54.225.120.92",
            "3.230.18.248"
        ],
        "ReplicationInstancePrivateIpAddresses": [
            "172.31.30.121",
            "172.31.75.90"
        ],
        "PubliclyAccessible": true,
        "SecondaryAvailabilityZone": "us-east-1b"
    }
}
```


詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Working with an AWS DMS Replication Instance」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteReplicationInstance」を参照してください。

### delete-replication-subnet-group

次のコード例は、delete-replication-subnet-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サブネットグループを削除するには

次の delete-replication-subnet-group の例では、サブネットグループを削除しています。

```
aws dms delete-replication-subnet-group \
--replication-subnet-group-identifier my-subnet-group
```

出力:

```
(none)
```

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Setting Up a Network for a Replication Instance」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteReplicationSubnetGroup」を参照してください。

### delete-replication-task

次のコード例は、delete-replication-task を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レプリケーションタスクを削除するには

次の delete-replication-task の例では、レプリケーションタスクを削除しています。

```
aws dms delete-replication-task \
    --replication-task-arn arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:task:K55IUCGBASJS5VHZJIINA45FII
```

出力:

```
{
    "ReplicationTask": {
        "ReplicationTaskIdentifier": "moveit2",
        "SourceEndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA",
        "TargetEndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:EOM4SFKCZEYHZBFGAGZT3QEC5U",
        "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE",
        "MigrationType": "full-load",
        "TableMappings": ...output omitted...,
        "ReplicationTaskSettings": ...output omitted...,
        "Status": "deleting",
        "StopReason": "Stop Reason FULL_LOAD_ONLY_FINISHED",
        "ReplicationTaskCreationDate": 1590524772.505,
        "ReplicationTaskStartDate": 1590789988.677,
        "ReplicationTaskArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:task:K55IUCGBASJS5VHZJIINA45FII"
    }
}
```

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Working with AWS DMS Tasks」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteReplicationTask」を参照してください。

### describe-account-attributes

次のコード例は、describe-account-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントの属性を記述するには

次の describe-account-attributes の例では、AWS アカウントの属性を一覧表示しています。

```
aws dms describe-account-attributes
```

出力:

```
{
    "AccountQuotas": [
        {
            "AccountQuotaName": "ReplicationInstances",
            "Used": 1,
            "Max": 20
        },
        {
            "AccountQuotaName": "AllocatedStorage",
            "Used": 5,
            "Max": 10000
        },

        ...remaining output omitted...

    ],
    "UniqueAccountIdentifier": "cqahfbfy5xee"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAccountAttributes」を参照してください。

### describe-certificates

次のコード例は、describe-certificates を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能な証明書を一覧表示するには

次の describe-certificates の例では、AWS アカウントで使用可能な証明書を一覧表示しています。

```
aws dms describe-certificates
```

出力:

```
{
    "Certificates": [
        {
```

```
            "CertificateIdentifier": "my-cert",
            "CertificateCreationDate": 1543259542.506,
            "CertificatePem": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIID9DCCAtygAwIBAgIBQjANBgkqhkiG9w0BAQ ...U"

            ... remaining output omittted ...

        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Using SSL」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeCertificates」を参照してください。

### `describe-connections`

次のコード例は、`describe-connections` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

接続を記述するには

次の `describe-connections` の例では、レプリケーションインスタンスとエンドポイント間でテストした接続を一覧表示しています。

```
aws dms describe-connections
```

出力:

```
{
    "Connections": [
        {
            "Status": "successful",
            "ReplicationInstanceIdentifier": "test",
            "EndpointArn": "arn:aws:dms:us-east-arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:ZW5UAN6P4E77EC7YWHK4RZZ3BE",
            "EndpointIdentifier": "testsrc1",
            "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:6UTDJGBOUS3VI3SUWA66XFJCJQ"
```

```
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Creating Source and Target Endpoints」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeConnections」を参照してください。

### describe-endpoint-types

次のコード例は、describe-endpoint-types を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能なエンドポイントタイプを一覧表示するには

次の describe-endpoint-types の例では、使用可能な MySQL エンドポイントタイプを一覧表示しています。

```
aws dms describe-endpoint-types \
    --filters "Name=engine-name,Values=mysql"
```

出力:

```
{
    "SupportedEndpointTypes": [
        {
            "EngineName": "mysql",
            "SupportsCDC": true,
            "EndpointType": "source",
            "EngineDisplayName": "MySQL"
        },
        {
            "EngineName": "mysql",
            "SupportsCDC": true,
            "EndpointType": "target",
            "EngineDisplayName": "MySQL"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Working with AWS DMS Endpoints <https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Endpoints.html>`__」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEndpointTypes」を参照してください。

### describe-endpoints

次のコード例は、describe-endpoints を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンドポイントを記述するには

次の describe-endpoints の例では、AWS アカウント内のエンドポイントを一覧表示しています。

```
aws dms describe-endpoints
```

出力:

```
{
    "Endpoints": [
        {
            "Username": "dms",
            "Status": "active",
            "EndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:SF2WOFLWYWKVEOHID2EKLP3SJI",
            "ServerName": "ec2-52-32-48-61.us-west-2.compute.amazonaws.com",
            "EndpointType": "SOURCE",
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/94d5c4e7-4e4c-44be-
b58a-c8da7adf57cd",
            "DatabaseName": "test",
            "EngineName": "mysql",
            "EndpointIdentifier": "pri100",
            "Port": 8193
        },
        {
            "Username": "admin",
            "Status": "active",
            "EndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:TJJZCIH3CJ24TJRU4VC32WEWFR",
```

```
            "ServerName": "test.example.com",
            "EndpointType": "SOURCE",
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/2431021b-1cf2-
a2d4-77b2-59a9e4bce323",
            "DatabaseName": "EMPL",
            "EngineName": "oracle",
            "EndpointIdentifier": "test",
            "Port": 1521
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Working with AWS DMS Endpoints」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEndpoints」を参照してください。

### describe-event-categories

次のコード例は、describe-event-categories を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イベントカテゴリを記述するには

次の describe-event-categories の例では、使用可能なイベントカテゴリを一覧表示しています。

```
aws dms describe-event-categories
```

出力:

```
{
    "EventCategoryGroupList": [
        {
            "SourceType": "replication-instance",
            "EventCategories": [
                "low storage",
                "configuration change",
                "maintenance",
                "deletion",
```

```
                "creation",
                "failover",
                "failure"
            ]
        },
        {
            "SourceType": "replication-task",
            "EventCategories": [
                "configuration change",
                "state change",
                "deletion",
                "creation",
                "failure"
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Working with Events and Notifications」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEventCategories」を参照してください。

### describe-event-subscriptions

次のコード例は、describe-event-subscriptions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イベントサブスクリプションを記述するには

次の describe-event-subscriptions の例では、Amazon SNS トピックへのイベントサブスクリプションを一覧表示しています。

```
aws dms describe-event-subscriptions
```

出力:

```
{
    "EventSubscriptionsList": [
        {
            "CustomerAwsId": "123456789012",
```

```
            "CustSubscriptionId": "my-dms-events",
            "SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:my-sns-topic",
            "Status": "deleting",
            "SubscriptionCreationTime": "2020-05-21 22:28:51.924",
            "Enabled": true
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Working with Events and Notifications」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEventSubscriptions」を参照してください。

### `describe-events`

次のコード例は、`describe-events` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DMS イベントを一覧表示するには

次の `describe-events` の例では、レプリケーションインスタンスから発生したイベントを一覧表示しています。

```
aws dms describe-events \
    --source-type "replication-instance"
```

出力:

```
{
    "Events": [
        {
            "SourceIdentifier": "my-repl-instance",
            "SourceType": "replication-instance",
            "Message": "Replication application shutdown",
            "EventCategories": [],
            "Date": 1590771645.776
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Working with Events and Notifications」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEvents」を参照してください。

### describe-orderable-replication-instances

次のコード例は、describe-orderable-replication-instances を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指示設定が可能なレプリケーションインスタンスを記述するには

次の describe-orderable-replication-instances の例では、指示設定が可能なレプリケーションインスタンスタイプを一覧表示しています。

```
aws dms describe-orderable-replication-instances
```

出力:

```
{
    "OrderableReplicationInstances": [
        {
            "EngineVersion": "3.3.2",
            "ReplicationInstanceClass": "dms.c4.2xlarge",
            "StorageType": "gp2",
            "MinAllocatedStorage": 5,
            "MaxAllocatedStorage": 6144,
            "DefaultAllocatedStorage": 100,
            "IncludedAllocatedStorage": 100,
            "AvailabilityZones": [
                "us-east-1a",
                "us-east-1b",
                "us-east-1c",
                "us-east-1d",
                "us-east-1e",
                "us-east-1f"
            ]
        },
        {
```

```
            "EngineVersion": "3.3.2",
            "ReplicationInstanceClass": "dms.c4.4xlarge",
            "StorageType": "gp2",
            "MinAllocatedStorage": 5,
            "MaxAllocatedStorage": 6144,
            "DefaultAllocatedStorage": 100,
            "IncludedAllocatedStorage": 100,
            "AvailabilityZones": [
                "us-east-1a",
                "us-east-1b",
                "us-east-1c",
                "us-east-1d",
                "us-east-1e",
                "us-east-1f"
            ]
        },

        ...remaining output omitted...

    }
```

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Working with an AWS DMS Replication Instance」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeOrderableReplicationInstances」を参照してください。

### describe-refresh-schemas-status

次のコード例は、describe-refresh-schemas-status を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンドポイントの更新ステータスを一覧表示するには

次の describe-refresh-schemas-status の例では、以前の更新リクエストのステータスを返しています。

```
aws dms describe-refresh-schemas-status \
    --endpoint-arn arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA
```

出力:

```
{
    "RefreshSchemasStatus": {
        "EndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA",
        "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE",
        "Status": "successful",
        "LastRefreshDate": 1590786544.605
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeRefreshSchemasStatus」を参照してください。

### describe-replication-instances

次のコード例は、describe-replication-instances を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レプリケーションインスタンスを記述するには

次の describe-replication-instances の例では、AWS アカウントのレプリケーションインスタンスを一覧表示しています。

```
aws dms describe-replication-instances
```

出力:

```
{
    "ReplicationInstances": [
        {
            "ReplicationInstanceIdentifier": "my-repl-instance",
            "ReplicationInstanceClass": "dms.t2.micro",
            "ReplicationInstanceStatus": "available",
            "AllocatedStorage": 5,
            "InstanceCreateTime": 1590011235.952,
            "VpcSecurityGroups": [
                {
                    "VpcSecurityGroupId": "sg-f839b688",
                    "Status": "active"
                }
```

```
            ],
            "AvailabilityZone": "us-east-1e",
            "ReplicationSubnetGroup": {
                "ReplicationSubnetGroupIdentifier": "default",
                "ReplicationSubnetGroupDescription": "default",
                "VpcId": "vpc-136a4c6a",
                "SubnetGroupStatus": "Complete",
                "Subnets": [
                    {
                        "SubnetIdentifier": "subnet-da327bf6",
                        "SubnetAvailabilityZone": {
                            "Name": "us-east-1a"
                        },
                        "SubnetStatus": "Active"
                    },
                    {
                        "SubnetIdentifier": "subnet-42599426",
                        "SubnetAvailabilityZone": {
                            "Name": "us-east-1d"
                        },
                        "SubnetStatus": "Active"
                    },
                    {
                        "SubnetIdentifier": "subnet-bac383e0",
                        "SubnetAvailabilityZone": {
                            "Name": "us-east-1c"
                        },
                        "SubnetStatus": "Active"
                    },
                    {
                        "SubnetIdentifier": "subnet-6746046b",
                        "SubnetAvailabilityZone": {
                            "Name": "us-east-1f"
                        },
                        "SubnetStatus": "Active"
                    },
                    {
                        "SubnetIdentifier": "subnet-d7c825e8",
                        "SubnetAvailabilityZone": {
                            "Name": "us-east-1e"
                        },
                        "SubnetStatus": "Active"
                    },
                    {
```

```
                        "SubnetIdentifier": "subnet-cbfff283",
                        "SubnetAvailabilityZone": {
                            "Name": "us-east-1b"
                        },
                        "SubnetStatus": "Active"
                    }
                ]
            },
            "PreferredMaintenanceWindow": "wed:11:42-wed:12:12",
            "PendingModifiedValues": {
                "MultiAZ": true
            },
            "MultiAZ": false,
            "EngineVersion": "3.3.2",
            "AutoMinorVersionUpgrade": true,
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/
f7bc0f8e-1a3a-4ace-9faa-e8494fa3921a",
            "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE",
            "ReplicationInstancePublicIpAddress": "3.230.18.248",
            "ReplicationInstancePrivateIpAddress": "172.31.75.90",
            "ReplicationInstancePublicIpAddresses": [
                "3.230.18.248"
            ],
            "ReplicationInstancePrivateIpAddresses": [
                "172.31.75.90"
            ],
            "PubliclyAccessible": true,
            "FreeUntil": 1590194829.267
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Working with an AWS DMS Replication Instance」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeReplicationInstances」を参照してください。

### `describe-replication-subnet-groups`

次のコード例は、`describe-replication-subnet-groups` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能なサブネットグループを表示するには

次の describe-replication-subnet-groups の例では、使用可能なサブネットグループを一覧表示しています。

```
aws dms describe-replication-subnet-groups \
    --filter "Name=replication-subnet-group-id,Values=my-subnet-group"
```

出力:

```
{
    "ReplicationSubnetGroups": [
        {
            "ReplicationSubnetGroupIdentifier": "my-subnet-group",
            "ReplicationSubnetGroupDescription": "my subnet group",
            "VpcId": "vpc-136a4c6a",
            "SubnetGroupStatus": "Complete",
            "Subnets": [
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-da327bf6",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1a"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-bac383e0",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1c"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-d7c825e8",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1e"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                }
            ]
        }
```

```
    ]
}
```

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Setting Up a Network for a Replication Instance」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeReplicationSubnetGroups」を参照してください。

### describe-replication-task-assessment-results

次のコード例は、describe-replication-task-assessment-results を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レプリケーションタスク評価の結果を一覧表示するには

次の describe-replication-task-assessment-results の例では、以前のタスク評価の結果を一覧表示しています。

```
aws dms describe-replication-task-assessment-results
```

出力:

```
{
    "ReplicationTaskAssessmentResults": [
        {
            "ReplicationTaskIdentifier": "moveit2",
            "ReplicationTaskArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:task:K55IUCGBASJS5VHZJIINA45FII",
            "ReplicationTaskLastAssessmentDate": 1590790230.0,
            "AssessmentStatus": "No issues found",
            "AssessmentResultsFile": "moveit2/2020-05-29-22-10"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Creating a Task Assessment Report」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeReplicationTaskAssessmentResults」を参照してください。

### describe-replication-tasks

次のコード例は、describe-replication-tasks を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レプリケーションタスクを記述するには

次の describe-replication-tasks の例では、現在のレプリケーションタスクについて表示しています。

```
aws dms describe-replication-tasks
```

出力:

```
{
    "ReplicationTasks": [
        {
            "ReplicationTaskIdentifier": "moveit2",
            "SourceEndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA",
            "TargetEndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:EOM4SFKCZEYHZBFGAGZT3QEC5U",
            "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE",
            "MigrationType": "full-load",
            "TableMappings": ...output omitted... ,
            "ReplicationTaskSettings": ...output omitted... ,
            "Status": "stopped",
            "StopReason": "Stop Reason FULL_LOAD_ONLY_FINISHED",
            "ReplicationTaskCreationDate": 1590524772.505,
            "ReplicationTaskStartDate": 1590619805.212,
            "ReplicationTaskArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:task:K55IUCGBASJS5VHZJIINA45FII",
            "ReplicationTaskStats": {
                "FullLoadProgressPercent": 100,
                "ElapsedTimeMillis": 0,
                "TablesLoaded": 0,
                "TablesLoading": 0,
```

```
                "TablesQueued": 0,
                "TablesErrored": 0,
                "FreshStartDate": 1590619811.528,
                "StartDate": 1590619811.528,
                "StopDate": 1590619842.068
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Working with AWS DMS Tasks」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeReplicationTasks」を参照してください。

### `describe-schemas`

次の例は、describe-schemas を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

データベーススキーマについて表示するには

次の describe-schemas の例では、エンドポイントで使用可能なテーブルを一覧表示しています。

```
aws dms describe-schemas \
    --endpoint-arn "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA"
```

出力:

```
{
    "Schemas": [
        "prodrep"
    ]
}
```

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「This is the topic title」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeSchemas」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースのタグを一覧表示するには

次の list-tags-for-resource の例では、レプリケーションインスタンスのタグを一覧表示しています。

```
aws dms list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE
```

出力:

```
{
    "TagList": [
        {
            "Key": "Project",
            "Value": "dbMigration"
        },
        {
            "Key": "Environment",
            "Value": "PROD"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Tagging Resources」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### modify-endpoint

次のコード例は、modify-endpoint を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンドポイントを変更するには

次の modify-endpoint の例では、エンドポイントに追加の接続属性を設定しています。

```
aws dms modify-endpoint \
    --endpoint-arn "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:GUVAFG34EECUOJ6QVZ56DAHT3U" \
    --extra-connection-attributes "compressionType=GZIP"
```

出力:

```
{
    "Endpoint": {
        "EndpointIdentifier": "src-endpoint",
        "EndpointType": "SOURCE",
        "EngineName": "s3",
        "EngineDisplayName": "Amazon S3",
        "ExtraConnectionAttributes":
 "compressionType=GZIP;csvDelimiter=,;csvRowDelimiter=\\n;",
        "Status": "active",
        "EndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:GUVAFG34EECUOJ6QVZ56DAHT3U",
        "SslMode": "none",
        "ServiceAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-s3-access-role",
        "S3Settings": {
            "ServiceAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-s3-access-
role",
            "CsvRowDelimiter": "\\n",
            "CsvDelimiter": ",",
            "BucketFolder": "",
            "BucketName": "",
            "CompressionType": "GZIP",
            "EnableStatistics": true
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Working with AWS DMS Endpoints <https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Endpoints.html>`__」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyEndpoint」を参照してください。

### `modify-event-subscription`

次のコード例は、`modify-event-subscription` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イベントサブスクリプションを変更するには

次の `modify-event-subscription` の例では、イベントサブスクリプションのソースタイプを変更しています。

```
aws dms modify-event-subscription \
    --subscription-name "my-dms-events" \
    --source-type replication-task
```

出力:

```
{
    "EventSubscription": {
        "CustomerAwsId": "123456789012",
        "CustSubscriptionId": "my-dms-events",
        "SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:my-sns-topic",
        "Status": "modifying",
        "SubscriptionCreationTime": "2020-05-29 17:04:40.262",
        "SourceType": "replication-task",
        "Enabled": true
    }
}
```

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Working with Events and Notifications」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyEventSubscription」を参照してください。

### `modify-replication-instance`

次のコード例は、`modify-replication-instance` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レプリケーションインスタンスを変更するには

次の modify-replication-instance の例では、マルチ AZ 配置を使用するようにレプリケーションインスタンスを変更しています。

```
aws dms modify-replication-instance \
     --replication-instance-arn arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE \
     --multi-az
```

出力:

```
{
    "ReplicationInstance": {
        "ReplicationInstanceIdentifier": "my-repl-instance",
        "ReplicationInstanceClass": "dms.t2.micro",
        "ReplicationInstanceStatus": "available",
        "AllocatedStorage": 5,
        "InstanceCreateTime": 1590011235.952,

        ...output omitted...

        "PendingModifiedValues": {
            "MultiAZ": true
        },
        "MultiAZ": false,
        "EngineVersion": "3.3.2",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/f7bc0f8e-1a3a-4ace-9faa-
e8494fa3921a",

        ...output omitted...

    }
}
```

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Working with an AWS DMS Replication Instance」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyReplicationInstance」を参照してください。

### modify-replication-subnet-group

次のコード例は、modify-replication-subnet-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サブネットグループを変更するには

次の modify-replication-subnet-group の例では、サブネットグループに関連付けられているサブネットのリストを変更しています。

```
aws dms modify-replication-subnet-group \
    --replication-subnet-group-identifier my-subnet-group \
    --subnet-id subnet-da327bf6 subnet-bac383e0
```

出力:

```
{
    "ReplicationSubnetGroup": {
        "ReplicationSubnetGroupIdentifier": "my-subnet-group",
        "ReplicationSubnetGroupDescription": "my subnet group",
        "VpcId": "vpc-136a4c6a",
        "SubnetGroupStatus": "Complete",
        "Subnets": [
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-da327bf6",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-east-1a"
                },
                "SubnetStatus": "Active"
            },
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-bac383e0",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-east-1c"
                },
                "SubnetStatus": "Active"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Setting Up a Network for a Replication Instance」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyReplicationSubnetGroup」を参照してください。

### modify-replication-task

次のコード例は、modify-replication-task を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レプリケーションタスクを変更するには

次の modify-replication-task の例では、タスクのテーブルマッピングを変更します。

```
aws dms modify-replication-task \
    --replication-task-arn "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:task:K55IUCGBASJS5VHZJIINA45FII" \
    --table-mappings file://table-mappings.json
```

table-mappings.json の内容:

```
{
    "rules": [
        {
            "rule-type": "selection",
            "rule-id": "1",
            "rule-name": "1",
            "object-locator": {
                "schema-name": "prodrep",
                "table-name": "ACCT_%"
            },
            "rule-action": "include",
            "filters": []
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
```

```
    "ReplicationTask": {
        "ReplicationTaskIdentifier": "moveit2",
        "SourceEndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA",
        "TargetEndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:EOM4SFKCZEYHZBFGAGZT3QEC5U",
        "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE",
        "MigrationType": "full-load",
        "TableMappings": ...output omitted...,
        "ReplicationTaskSettings": ...output omitted...,
        "Status": "modifying",
        "StopReason": "Stop Reason FULL_LOAD_ONLY_FINISHED",
        "ReplicationTaskCreationDate": 1590524772.505,
        "ReplicationTaskStartDate": 1590789424.653,
        "ReplicationTaskArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:task:K55IUCGBASJS5VHZJIINA45FII"
    }
}
```

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Working with AWS DMS Tasks」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyReplicationTask」を参照してください。

### reboot-replication-instance

次のコード例は、reboot-replication-instance を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レプリケーションインスタンスを再起動するには

次の reboot-replication-instance の例では、レプリケーション インスタンスを再起動します。

```
aws dms reboot-replication-instance \
    --replication-instance-arn arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE
```

出力:

```
{
    "ReplicationInstance": {
        "ReplicationInstanceIdentifier": "my-repl-instance",
        "ReplicationInstanceClass": "dms.t2.micro",
        "ReplicationInstanceStatus": "rebooting",
        "AllocatedStorage": 5,
        "InstanceCreateTime": 1590011235.952,
    ... output omitted ...
    }
}
```

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Working with an AWS DMS Replication Instance」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RebootReplicationInstance」を参照してください。

### `refresh-schemas`

次のコード例は、`refresh-schemas` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データベーススキーマを更新するには

次の `refresh-schemas` の例では、AWS DMS がエンドポイントのスキーマのリストを更新するようにリクエストしています。

```
aws dms refresh-schemas \
    --replication-instance-arn arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE \
    --endpoint-arn "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA"
```

出力:

```
{
    "RefreshSchemasStatus": {
        "EndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA",
        "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE",
```

```
        "Status": "refreshing",
        "LastRefreshDate": 1590019949.103
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RefreshSchemas」を参照してください。

### reload-tables

次のコード例は、reload-tables を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンドポイントで使用可能なテーブルのリストを更新するには

次の reload-tables の例では、エンドポイントで使用可能なテーブルのリストを再ロードしています。

```
aws dms reload-tables \
    --replication-task-arn "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:task:K55IUCGBASJS5VHZJIINA45FII" \
    --tables-to-reload "SchemaName=prodrep,TableName=ACCT_BAL"
```

出力:

```
{
    "ReplicationTaskArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:task:K55IUCGBASJS5VHZJIINA45FII"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ReloadTables」を参照してください。

### remove-tags-from-resource

次のコード例は、remove-tags-from-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レプリケーションインスタンスからタグを削除するには

次の remove-tags-from-resource の例では、レプリケーションインスタンスからタグを削除しています。

```
aws dms remove-tags-from-resource \
    --resource-arn arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE
 \
    --tag-keys Environment Project
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Tagging Resources」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemoveTagsFromResource」を参照してください。

### start-replication-task-assessment

次のコード例は、start-replication-task-assessment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

タスク評価を開始するには

次の start-replication-task-assessment の例では、レプリケーションタスクの評価を開始しています。

```
aws dms start-replication-task-assessment \
    --replication-task-arn arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:task:K55IUCGBASJS5VHZJIINA45FII
```

出力:

```
{
    "ReplicationTask": {
        "ReplicationTaskIdentifier": "moveit2",
        "SourceEndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA",
        "TargetEndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:EOM4SFKCZEYHZBFGAGZT3QEC5U",
        "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE",
```

```
        "MigrationType": "full-load",
        "TableMappings": ...output omitted...,
        "ReplicationTaskSettings": ...output omitted...,
        "Status": "testing",
        "StopReason": "Stop Reason FULL_LOAD_ONLY_FINISHED",
        "ReplicationTaskCreationDate": 1590524772.505,
        "ReplicationTaskStartDate": 1590789988.677,
        "ReplicationTaskArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:task:K55IUCGBASJS5VHZJIINA45FII"
    }
}
```

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Creating a Task Assessment Report」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartReplicationTaskAssessment」を参照してください。

### start-replication-task

次のコード例は、start-replication-task を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レプリケーションタスクを開始するには

次の command-name の例では、AWS アカウントで使用可能なウィジェットを一覧表示しています。

```
aws dms start-replication-task \
    --replication-task-arn arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:task:K55IUCGBASJS5VHZJIINA45FII \
    --start-replication-task-type reload-target
```

出力:

```
{
    "ReplicationTask": {
        "ReplicationTaskIdentifier": "moveit2",
        "SourceEndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA",
        "TargetEndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:EOM4SFKCZEYHZBFGAGZT3QEC5U",
```

```
        "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE",
        "MigrationType": "full-load",
        "TableMappings": ...output omitted... ,
        "ReplicationTaskSettings": ...output omitted... ,
        "Status": "starting",
        "ReplicationTaskCreationDate": 1590524772.505,
        "ReplicationTaskStartDate": 1590619805.212,
        "ReplicationTaskArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:task:K55IUCGBASJS5VHZJIINA45FII"
    }
}
```

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Working with AWS DMS Tasks」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartReplicationTask」を参照してください。

### stop-replication-task

次のコード例は、stop-replication-task を使用する方法を示しています。

AWS CLI

タスクを停止するには

次の stop-replication-task の例ではタスクを停止しています。

```
aws dms stop-replication-task \
    --replication-task-arn arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:task:K55IUCGBASJS5VHZJIINA45FII
```

出力:

```
{
    "ReplicationTask": {
        "ReplicationTaskIdentifier": "moveit2",
        "SourceEndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA",
        "TargetEndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:EOM4SFKCZEYHZBFGAGZT3QEC5U",
```

```
        "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE",
        "MigrationType": "full-load",
        "TableMappings": ...output omitted...,
        "ReplicationTaskSettings": ...output omitted...,
        "Status": "stopping",
        "ReplicationTaskCreationDate": 1590524772.505,
        "ReplicationTaskStartDate": 1590789424.653,
        "ReplicationTaskArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:task:K55IUCGBASJS5VHZJIINA45FII"
    }
}
```

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Working with AWS DMS Tasks」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopReplicationTask」を参照してください。

### `test-connection`

次のコード例は、`test-connection` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンドポイントへの接続をテストするには

次の `test-connection` の例では、レプリケーションインスタンスからエンドポイントにアクセスできるかどうかをテストしています。

```
aws dms test-connection \
    --replication-instance-arn arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE \
    --endpoint-arn arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA
```

出力:

```
{
    "Connection": {
        "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE",
```

```
        "EndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA",
        "Status": "testing",
        "EndpointIdentifier": "src-database-1",
        "ReplicationInstanceIdentifier": "my-repl-instance"
    }
}
```

詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「Creating source and target endpoints」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TestConnection」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Amazon DocumentDB の例

次のコード例は、Amazon DocumentDB で AWS Command Line Interfaceを使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `add-tags-to-resource`

次のコード例は、`add-tags-to-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定されたリソースに 1 つまたは複数のタグを追加するには

次の `add-tags-to-resource` の例では、`sample-cluster` に 3 つのタグを追加します。1 つのタグ (`CropB`) にはキー名がありますが、値はありません。

```
aws docdb add-tags-to-resource \
    --resource-name arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:sample-cluster \
    --tags Key="CropA",Value="Apple" Key="CropB" Key="CropC",Value="Corn"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Tagging Amazon DocumentDB Resources」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddTagsToResource」を参照してください。

### apply-pending-maintenance-action

次のコード例は、apply-pending-maintenance-action を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のメンテナンス期間に保留中のメンテナンスアクションを実行するには

次の apply-pending-maintenance-action の例では、次のスケジュールされたメンテナンス期間中にすべてのシステム更新アクションが実行されます。

```
aws docdb apply-pending-maintenance-action \
--resource-identifier arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:sample-cluster \
--apply-action system-update \
--opt-in-type next-maintenance
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Applying Amazon DocumentDB Updates」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ApplyPendingMaintenanceAction」を参照してください。

### copy-db-cluster-parameter-group

次のコード例は、copy-db-cluster-parameter-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存の DB クラスターパラメータグループを複製するには

次の copy-db-cluster-parameter-group の例では、パラメータグループ custom-docdb3-6 のコピーを custom-docdb3-6-copy という名前で作成します。コピーを作成すると、新しいパラメータグループにタグが追加されます。

```
aws docdb copy-db-cluster-parameter-group \
    --source-db-cluster-parameter-group-identifier custom-docdb3-6 \
    --target-db-cluster-parameter-group-identifier custom-docdb3-6-copy \
    --target-db-cluster-parameter-group-description "Copy of custom-docdb3-6" \
    --tags Key="CopyNumber",Value="1" Key="Modifiable",Value="Yes"
```

出力:

```
{
    "DBClusterParameterGroup": {
        "DBParameterGroupFamily": "docdb3.6",
        "DBClusterParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:12345678901:cluster-
pg:custom-docdb3-6-copy",
        "DBClusterParameterGroupName": "custom-docdb3-6-copy",
        "Description": "Copy of custom-docdb3-6"
    }
}
```

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Copying an Amazon DocumentDB Cluster Parameter Group」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CopyDbClusterParameterGroup」を参照してください。

### copy-db-cluster-snapshot

次のコード例は、copy-db-cluster-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットのコピーを作成するには

次の copy-db-cluster-snapshot の例では、sample-cluster-snapshot という名前の sample-cluster-snapshot-copy のコピーを作成します。コピーには、元のすべてのタグに加えて、キー名 CopyNumber の新しいタグも含まれます。

```
aws docdb copy-db-cluster-snapshot \
    --source-db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot \
    --target-db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot-copy \
    --copy-tags \
    --tags Key="CopyNumber",Value="1"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Copying a Cluster Snapshot」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CopyDbClusterSnapshot」を参照してください。

### create-db-cluster-parameter-group

次のコード例は、create-db-cluster-parameter-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループを作成するには

次の create-db-cluster-parameter-group の例では、docdb3.6 ファミリーを使用して DB クラスターパラメータグループ sample-parameter-group を作成します。

```
aws docdb create-db-cluster-parameter-group \
    --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group \
    --db-parameter-group-family docdb3.6 \
    --description "Sample parameter group based on docdb3.6"
```

出力:

```
{
    "DBClusterParameterGroup": {
        "Description": "Sample parameter group based on docdb3.6",
        "DBParameterGroupFamily": "docdb3.6",
        "DBClusterParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster-
pg:sample-parameter-group",
```

```
        "DBClusterParameterGroupName": "sample-parameter-group"
    }
}
```

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Creating an Amazon DocumentDB Cluster Parameter Group」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDbClusterParameterGroup」を参照してください。

### create-db-cluster-snapshot

次のコード例は、create-db-cluster-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon DocumentDB の手動クラスタースナップショットを作成するには

次の create-db-cluster-snapshot の例では、sample-cluster-snapshot という名前の Amazon DB クラスタースナップショットを作成します。

```
aws docdb create-db-cluster-snapshot \
   --db-cluster-identifier sample-cluster \
   --db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot
```

出力:

```
{
    "DBClusterSnapshot": {
        "MasterUsername": "master-user",
        "SnapshotCreateTime": "2019-03-18T18:27:14.794Z",
        "AvailabilityZones": [
            "us-west-2a",
            "us-west-2b",
            "us-west-2c",
            "us-west-2d",
            "us-west-2e",
            "us-west-2f"
        ],
        "SnapshotType": "manual",
        "DBClusterSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster-
snapshot:sample-cluster-snapshot",
        "EngineVersion": "3.6.0",
```

```
        "PercentProgress": 0,
        "DBClusterSnapshotIdentifier": "sample-cluster-snapshot",
        "Engine": "docdb",
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
        "Status": "creating",
        "ClusterCreateTime": "2019-03-15T20:29:58.836Z",
        "Port": 0,
        "StorageEncrypted": false,
        "VpcId": "vpc-91280df6"
    }
}
```

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Creating a Manual Cluster Snapshot」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDbClusterSnapshot」を参照してください。

### create-db-cluster

次のコード例は、create-db-cluster を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon DocumentDB クラスターを作成するには

次の create-db-cluster の例では、日曜日の 20:30 から 11:00 までの優先メンテナンス期間で、sample-cluster という名前の Amazon DocumentDB クラスターを作成しています。

```
aws docdb create-db-cluster \
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --engine docdb \
    --master-username master-user \
    --master-user-password password \
    --preferred-maintenance-window Sun:20:30-Sun:21:00
```

出力:

```
{
    "DBCluster": {
        "DBClusterParameterGroup": "default.docdb3.6",
        "AssociatedRoles": [],
        "DBSubnetGroup": "default",
```

```
        "ClusterCreateTime": "2019-03-18T18:06:34.616Z",
        "Status": "creating",
        "Port": 27017,
        "PreferredMaintenanceWindow": "sun:20:30-sun:21:00",
        "HostedZoneId": "ZNKXH85TT8WVW",
        "DBClusterMembers": [],
        "Engine": "docdb",
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
        "PreferredBackupWindow": "10:12-10:42",
        "AvailabilityZones": [
            "us-west-2d",
            "us-west-2f",
            "us-west-2e"
        ],
        "MasterUsername": "master-user",
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "ReaderEndpoint": "sample-cluster.cluster-ro-corcjozrlsfc.us-
west-2.docdb.amazonaws.com",
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "StorageEncrypted": false,
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:sample-cluster",
        "DbClusterResourceId": "cluster-L3R4YRSBUYDP4GLMTJ2WF5GH5Q",
        "MultiAZ": false,
        "Endpoint": "sample-cluster.cluster-corcjozrlsfc.us-
west-2.docdb.amazonaws.com",
        "EngineVersion": "3.6.0"
    }
}
```

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Creating an Amazon DocumentDB Cluster」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDbCluster」を参照してください。

### `create-db-instance`

次のコード例は、`create-db-instance` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon DocumentDB クラスターインスタンスを作成するには

次の `create-db-instance` のサンプルコードは、Amazon DocumentDB クラスター `sample-cluster` にインスタンス `sample-cluster-instance-2` を作成します。

```
aws docdb create-db-instance \
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --db-instance-class db.r4.xlarge \
    --db-instance-identifier sample-cluster-instance-2 \
    --engine docdb
```

出力:

```
{
    "DBInstance": {
        "DBInstanceStatus": "creating",
        "PendingModifiedValues": {
            "PendingCloudwatchLogsExports": {
                "LogTypesToEnable": [
                    "audit"
                ]
            }
        },
        "PubliclyAccessible": false,
        "PreferredBackupWindow": "00:00-00:30",
        "PromotionTier": 1,
        "EngineVersion": "3.6.0",
        "BackupRetentionPeriod": 3,
        "DBInstanceIdentifier": "sample-cluster-instance-2",
        "PreferredMaintenanceWindow": "tue:10:28-tue:10:58",
        "StorageEncrypted": false,
        "Engine": "docdb",
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
        "DBSubnetGroup": {
            "Subnets": [
                {
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2a"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetIdentifier": "subnet-4e26d263"
```

```
                },
                {
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2c"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetIdentifier": "subnet-afc329f4"
                },
                {
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2d"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetIdentifier": "subnet-53ab3636"
                },
                {
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2b"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetIdentifier": "subnet-991cb8d0"
                }
            ],
            "DBSubnetGroupDescription": "default",
            "SubnetGroupStatus": "Complete",
            "VpcId": "vpc-91280df6",
            "DBSubnetGroupName": "default"
        },
        "DBInstanceClass": "db.r4.xlarge",
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "Status": "active",
                "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d"
            }
        ],
        "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:sample-cluster-
instance-2",
        "DbiResourceId": "db-XEKJLEMGRV5ZKCARUVA4HO3ITE"
    }
}
```

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Adding an Amazon DocumentDB Instance to a Cluster」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDbInstance」を参照してください。

### create-db-subnet-group

次のコード例は、create-db-subnet-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon DocumentDB サブネットグループを作成するには

次の create-db-subnet-group の例では、sample-subnet-group という名前の Amazon DocumentDB サブネットグループを作成します。

```
aws docdb create-db-subnet-group \
    --db-subnet-group-description "a sample subnet group" \
    --db-subnet-group-name sample-subnet-group \
    --subnet-ids "subnet-29ab1025" "subnet-991cb8d0" "subnet-53ab3636"
```

出力:

```
{
    "DBSubnetGroup": {
        "SubnetGroupStatus": "Complete",
        "DBSubnetGroupName": "sample-subnet-group",
        "DBSubnetGroupDescription": "a sample subnet group",
        "VpcId": "vpc-91280df6",
        "DBSubnetGroupArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:subgrp:sample-
subnet-group",
        "Subnets": [
            {
                "SubnetStatus": "Active",
                "SubnetIdentifier": "subnet-53ab3636",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-west-2d"
                }
            },
            {
                "SubnetStatus": "Active",
                "SubnetIdentifier": "subnet-991cb8d0",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-west-2b"
```

```
                }
            },
            {
                "SubnetStatus": "Active",
                "SubnetIdentifier": "subnet-29ab1025",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-west-2c"
                }
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Creating an Amazon DocumentDB Subnet Group」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDbSubnetGroup」を参照してください。

### `delete-db-cluster-parameter-group`

次のコード例は、`delete-db-cluster-parameter-group` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループを削除するには

次の `delete-db-cluster-parameter-group` の例では、Amazon DocumentDB パラメータグループ `sample-parameter-group` を削除しています。

```
aws docdb delete-db-cluster-parameter-group \
    --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Deleting an Amazon DocumentDB Cluster Parameter Group」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDbClusterParameterGroup」を参照してください。

### delete-db-cluster-snapshot

次のコード例は、delete-db-cluster-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon DocumentDB クラススナップショットを削除するには

次の delete-db-cluster-snapshot の例では、Amazon DocumentDB クラススナップショット sample-cluster-snapshot を削除します。

```
aws docdb delete-db-cluster-snapshot \
    --db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot
```

出力:

```
{
    "DBClusterSnapshot": {
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
        "AvailabilityZones": [
            "us-west-2a",
            "us-west-2b",
            "us-west-2c",
            "us-west-2d"
        ],
        "DBClusterSnapshotIdentifier": "sample-cluster-snapshot",
        "VpcId": "vpc-91280df6",
        "DBClusterSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster-
snapshot:sample-cluster-snapshot",
        "EngineVersion": "3.6.0",
        "Engine": "docdb",
        "SnapshotCreateTime": "2019-03-18T18:27:14.794Z",
        "Status": "available",
        "MasterUsername": "master-user",
        "ClusterCreateTime": "2019-03-15T20:29:58.836Z",
        "PercentProgress": 100,
        "StorageEncrypted": false,
        "SnapshotType": "manual",
        "Port": 0
    }
}
```

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Deleting a Cluster Snapshot」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDbClusterSnapshot」を参照してください。

### delete-db-cluster

次のコード例は、delete-db-cluster を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon DocumentDB クラスターを削除するには

次の delete-db-cluster の例では、Amazon DocumentDB クラスター sample-cluster を削除します。削除する前にクラスターのバックアップは行われません。注: クラスターを削除する前に、クラスターに関連付けられているすべてのインスタンスを削除する必要があります。

```
aws docdb delete-db-cluster \
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --skip-final-snapshot
```

出力:

```
{
    "DBCluster": {
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
        "DBSubnetGroup": "default",
        "EngineVersion": "3.6.0",
        "Engine": "docdb",
        "LatestRestorableTime": "2019-03-18T18:07:24.610Z",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sun:20:30-sun:21:00",
        "StorageEncrypted": false,
        "EarliestRestorableTime": "2019-03-18T18:07:24.610Z",
        "Port": 27017,
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "Status": "active",
                "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d"
            }
        ],
        "MultiAZ": false,
```

```
        "MasterUsername": "master-user",
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:sample-cluster",
        "Status": "available",
        "PreferredBackupWindow": "10:12-10:42",
        "ReaderEndpoint": "sample-cluster.cluster-ro-corcjozrlsfc.us-
west-2.docdb.amazonaws.com",
        "AvailabilityZones": [
            "us-west-2c",
            "us-west-2b",
            "us-west-2a"
        ],
        "Endpoint": "sample-cluster.cluster-corcjozrlsfc.us-
west-2.docdb.amazonaws.com",
        "DbClusterResourceId": "cluster-L3R4YRSBUYDP4GLMTJ2WF5GH5Q",
        "ClusterCreateTime": "2019-03-18T18:06:34.616Z",
        "AssociatedRoles": [],
        "DBClusterParameterGroup": "default.docdb3.6",
        "HostedZoneId": "ZNKXH85TT8WVW",
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "DBClusterMembers": []
    }
}
```

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Deleting an Amazon DocumentDB Cluster」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDbCluster」を参照してください。

### delete-db-instance

次のコード例は、delete-db-instance を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon DocumentDB インスタンスを削除するには

次の delete-db-instance の例では、Amazon DocumentDB インスタンス sample-cluster-instance-2 を削除しています。

```
aws docdb delete-db-instance \
    --db-instance-identifier sample-cluster-instance-2
```

出力:


```
{
    "DBInstance": {
        "DBSubnetGroup": {
            "Subnets": [
                {
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2a"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetIdentifier": "subnet-4e26d263"
                },
                {
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2c"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetIdentifier": "subnet-afc329f4"
                },
                {
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2d"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetIdentifier": "subnet-53ab3636"
                },
                {
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2b"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetIdentifier": "subnet-991cb8d0"
                }
            ],
            "DBSubnetGroupName": "default",
            "DBSubnetGroupDescription": "default",
            "VpcId": "vpc-91280df6",
            "SubnetGroupStatus": "Complete"
        },
        "PreferredBackupWindow": "00:00-00:30",
        "InstanceCreateTime": "2019-03-18T18:37:33.709Z",
        "DBInstanceClass": "db.r4.xlarge",
        "DbiResourceId": "db-XEKJLEMGRV5ZKCARUVA4HO3ITE",
```

```
        "BackupRetentionPeriod": 3,
        "Engine": "docdb",
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "Status": "active",
                "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d"
            }
        ],
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "PromotionTier": 1,
        "EngineVersion": "3.6.0",
        "Endpoint": {
            "Address": "sample-cluster-instance-2.corcjozrlsfc.us-
west-2.docdb.amazonaws.com",
            "HostedZoneId": "ZNKXH85TT8WVW",
            "Port": 27017
        },
        "DBInstanceIdentifier": "sample-cluster-instance-2",
        "PreferredMaintenanceWindow": "tue:10:28-tue:10:58",
        "EnabledCloudwatchLogsExports": [
            "audit"
        ],
        "PendingModifiedValues": {},
        "DBInstanceStatus": "deleting",
        "PubliclyAccessible": false,
        "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:sample-cluster-
instance-2",
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
        "AvailabilityZone": "us-west-2c",
        "StorageEncrypted": false
    }
}
```

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Deleting an Amazon DocumentDB Instance」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDbInstance」を参照してください。

### `delete-db-subnet-group`

次のコード例は、`delete-db-subnet-group` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon DocumentDB サブネットグループを削除するには

次の delete-db-subnet-group の例では、Amazon DocumentDB サブネットグループ sample-subnet-group を削除します。

```
aws docdb delete-db-subnet-group \
    --db-subnet-group-name sample-subnet-group
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Deleting an Amazon DocumentDB Subnet Group」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDbSubnetGroup」を参照してください。

## describe-db-cluster-parameter-groups

次のコード例は、describe-db-cluster-parameter-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

1 つまたは複数の Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループの詳細を表示するには

次の describe-db-cluster-parameter-groups の例では、Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループ custom3-6-param-grp の詳細を表示します。

```
aws docdb describe-db-cluster-parameter-groups \
    --db-cluster-parameter-group-name custom3-6-param-grp
```

出力:

```
{
    "DBClusterParameterGroups": [
        {
            "DBParameterGroupFamily": "docdb3.6",
            "DBClusterParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster-pg:custom3-6-param-grp",
```

```
            "Description": "Custom docdb3.6 parameter group",
            "DBClusterParameterGroupName": "custom3-6-param-grp"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Viewing Amazon DocumentDB Cluster Parameter Groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDbClusterParameterGroups」を参照してください。

### `describe-db-cluster-parameters`

次のコード例は、`describe-db-cluster-parameters` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループの詳細なパラメータリストを表示するには。

次の `describe-db-cluster-parameters` の例では、Amazon DocumentDB パラメータグループ custom3-6-param-grp のパラメータを一覧表示します。

```
aws docdb describe-db-cluster-parameters \
     --db-cluster-parameter-group-name custom3-6-param-grp
```

出力:

```
{
    "Parameters": [
        {
            "DataType": "string",
            "ParameterName": "audit_logs",
            "IsModifiable": true,
            "ApplyMethod": "pending-reboot",
            "Source": "system",
            "ApplyType": "dynamic",
            "AllowedValues": "enabled,disabled",
            "Description": "Enables auditing on cluster.",
            "ParameterValue": "disabled"
```

```
        },
        {
            "DataType": "string",
            "ParameterName": "tls",
            "IsModifiable": true,
            "ApplyMethod": "pending-reboot",
            "Source": "system",
            "ApplyType": "static",
            "AllowedValues": "disabled,enabled",
            "Description": "Config to enable/disable TLS",
            "ParameterValue": "enabled"
        },
        {
            "DataType": "string",
            "ParameterName": "ttl_monitor",
            "IsModifiable": true,
            "ApplyMethod": "pending-reboot",
            "Source": "user",
            "ApplyType": "dynamic",
            "AllowedValues": "disabled,enabled",
            "Description": "Enables TTL Monitoring",
            "ParameterValue": "enabled"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Viewing Amazon DocumentDB Cluster Parameters」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDbClusterParameters」を参照してください。

### `describe-db-cluster-snapshot-attributes`

次のコード例は、`describe-db-cluster-snapshot-attributes` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon DocumentDB スナップショットの属性名と値を一覧表示するには

次の `describe-db-cluster-snapshot-attributes` の例では、Amazon DocumentDB スナップショット `sample-cluster-snapshot` の属性名と値を一覧表示します。

```
aws docdb describe-db-cluster-snapshot-attributes \
    --db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot
```

出力:

```
{
    "DBClusterSnapshotAttributesResult": {
        "DBClusterSnapshotAttributes": [
            {
                "AttributeName": "restore",
                "AttributeValues": []
            }
        ],
        "DBClusterSnapshotIdentifier": "sample-cluster-snapshot"
    }
}
```

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「DescribeDBClusterSnapshotAttributes」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDbClusterSnapshotAttributes」を参照してください。

### describe-db-cluster-snapshots

次のコード例は、describe-db-cluster-snapshots を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon DocumentDB スナップショットを記述するには

次の describe-db-cluster-snapshots の例では、Amazon DocumentDB スナップショット sample-cluster-snapshot の詳細を表示します。

```
aws docdb describe-db-cluster-snapshots \
    --db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot
```

出力:

```
{
    "DBClusterSnapshots": [
```

```
        {
            "AvailabilityZones": [
                "us-west-2a",
                "us-west-2b",
                "us-west-2c",
                "us-west-2d"
            ],
            "Status": "available",
            "DBClusterSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster-
snapshot:sample-cluster-snapshot",
            "SnapshotCreateTime": "2019-03-15T20:41:26.515Z",
            "SnapshotType": "manual",
            "DBClusterSnapshotIdentifier": "sample-cluster-snapshot",
            "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
            "MasterUsername": "master-user",
            "StorageEncrypted": false,
            "VpcId": "vpc-91280df6",
            "EngineVersion": "3.6.0",
            "PercentProgress": 100,
            "Port": 0,
            "Engine": "docdb",
            "ClusterCreateTime": "2019-03-15T20:29:58.836Z"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「DescribeDBClusterSnapshots」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDbClusterSnapshots」を参照してください。

### `describe-db-clusters`

次のコード例は、`describe-db-clusters` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

1 つ以上の Amazon DocumentDB クラスターに関する詳細情報を取得するには。

次の `describe-db-clusters` の例では、Amazon DocumentDB クラスター `sample-cluster` の詳細を表示します。`--db-cluster-identifier` パラメータを省略すると、最大 100 個のクラスターの情報を取得できます。

```
aws docdb describe-db-clusters
    --db-cluster-identifier sample-cluster
```

出力:

```
{
    "DBClusters": [
        {
            "DBClusterParameterGroup": "default.docdb3.6",
            "Endpoint": "sample-cluster.cluster-corcjozrlsfc.us-
west-2.docdb.amazonaws.com",
            "PreferredBackupWindow": "00:00-00:30",
            "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
            "ClusterCreateTime": "2019-03-15T20:29:58.836Z",
            "LatestRestorableTime": "2019-03-18T20:28:03.239Z",
            "MasterUsername": "master-user",
            "DBClusterMembers": [
                {
                    "PromotionTier": 1,
                    "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                    "IsClusterWriter": false,
                    "DBInstanceIdentifier": "sample-cluster"
                },
                {
                    "PromotionTier": 1,
                    "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                    "IsClusterWriter": true,
                    "DBInstanceIdentifier": "sample-cluster2"
                }
            ],
            "PreferredMaintenanceWindow": "sat:04:30-sat:05:00",
            "VpcSecurityGroups": [
                {
                    "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d",
                    "Status": "active"
                }
            ],
            "Engine": "docdb",
            "ReaderEndpoint": "sample-cluster.cluster-ro-corcjozrlsfc.us-
west-2.docdb.amazonaws.com",
            "DBSubnetGroup": "default",
            "MultiAZ": true,
            "AvailabilityZones": [
```

```
                "us-west-2a",
                "us-west-2c",
                "us-west-2b"
            ],
            "EarliestRestorableTime": "2019-03-15T20:30:47.020Z",
            "DbClusterResourceId": "cluster-UP4EF2PVDDFVHHDJQTYDAIGHLE",
            "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:sample-
cluster",
            "BackupRetentionPeriod": 3,
            "HostedZoneId": "ZNKXH85TT8WVW",
            "StorageEncrypted": false,
            "EnabledCloudwatchLogsExports": [
                "audit"
            ],
            "AssociatedRoles": [],
            "EngineVersion": "3.6.0",
            "Port": 27017,
            "Status": "available"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Describing Amazon DocumentDB Clusters」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDbClusters」を参照してください。

### `describe-db-engine-versions`

次のコード例は、`describe-db-engine-versions` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能な Amazon DocumentDB エンジンのバージョンを一覧表示するには

次の `describe-db-engine-versions` の例では、使用可能な Amazon DocumentDB エンジンのバージョンをすべて一覧表示します。

```
aws docdb describe-db-engine-versions \
    --engine docdb
```

出力:

```
{
    "DBEngineVersions": [
        {
            "DBEngineVersionDescription": "DocDB version 1.0.200837",
            "DBParameterGroupFamily": "docdb3.6",
            "EngineVersion": "3.6.0",
            "ValidUpgradeTarget": [],
            "DBEngineDescription": "Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)",
            "SupportsLogExportsToCloudwatchLogs": true,
            "Engine": "docdb",
            "ExportableLogTypes": [
                "audit"
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「DescribeDBEngineVersions」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDbEngineVersions」を参照してください。

### describe-db-instances

次のコード例は、describe-db-instances を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロビジョニングされた Amazon DocumentDB インスタンスに関する情報を見つけるには

次の describe-db-instances の例では、Amazon DocumentDB インスタンス sample-cluster-instance の詳細を表示します。--db-instance-identifier パラメータを省略すると、最大 100 個のインスタンスの情報を取得できます。

```
aws docdb describe-db-instances \
    --db-instance-identifier sample-cluster-instance
```

出力:

```
{
    "DBInstances": [
```

```
        {
            "Endpoint": {
                "HostedZoneId": "ZNKXH85TT8WVW",
                "Address": "sample-cluster-instance.corcjozrlsfc.us-
west-2.docdb.amazonaws.com",
                "Port": 27017
            },
            "PreferredBackupWindow": "00:00-00:30",
            "DBInstanceStatus": "available",
            "DBInstanceClass": "db.r4.large",
            "EnabledCloudwatchLogsExports": [
                "audit"
            ],
            "DBInstanceIdentifier": "sample-cluster-instance",
            "DBSubnetGroup": {
                "Subnets": [
                    {
                        "SubnetStatus": "Active",
                        "SubnetIdentifier": "subnet-4e26d263",
                        "SubnetAvailabilityZone": {
                            "Name": "us-west-2a"
                        }
                    },
                    {
                        "SubnetStatus": "Active",
                        "SubnetIdentifier": "subnet-afc329f4",
                        "SubnetAvailabilityZone": {
                            "Name": "us-west-2c"
                        }
                    },
                    {
                        "SubnetStatus": "Active",
                        "SubnetIdentifier": "subnet-53ab3636",
                        "SubnetAvailabilityZone": {
                            "Name": "us-west-2d"
                        }
                    },
                    {
                        "SubnetStatus": "Active",
                        "SubnetIdentifier": "subnet-991cb8d0",
                        "SubnetAvailabilityZone": {
                            "Name": "us-west-2b"
                        }
                    }
```

```
                ],
                "DBSubnetGroupName": "default",
                "SubnetGroupStatus": "Complete",
                "DBSubnetGroupDescription": "default",
                "VpcId": "vpc-91280df6"
            },
            "InstanceCreateTime": "2019-03-15T20:36:06.338Z",
            "Engine": "docdb",
            "StorageEncrypted": false,
            "AutoMinorVersionUpgrade": true,
            "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:sample-cluster-
instance",
            "PreferredMaintenanceWindow": "tue:08:39-tue:09:09",
            "VpcSecurityGroups": [
                {
                    "Status": "active",
                    "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d"
                }
            ],
            "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
            "PendingModifiedValues": {},
            "BackupRetentionPeriod": 3,
            "PubliclyAccessible": false,
            "EngineVersion": "3.6.0",
            "PromotionTier": 1,
            "AvailabilityZone": "us-west-2c",
            "DbiResourceId": "db-A2GIKUV6KPOHITGGKI2NHVISZA"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Describing Amazon DocumentDB Instances」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDbInstances」を参照してください。

### `describe-db-subnet-groups`

次のコード例は、`describe-db-subnet-groups` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon DocumentDB サブネットの説明のリストを取得するには

次の describe-db-subnet-groups の例では、default という名前の Amazon DocumentDB サブネットの詳細を記述します。

```
aws docdb describe-db-subnet-groups \
    --db-subnet-group-name default
```

出力:

```
{
    "DBSubnetGroups": [
        {
            "VpcId": "vpc-91280df6",
            "DBSubnetGroupArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:subgrp:default",
            "Subnets": [
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-4e26d263",
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2a"
                    }
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-afc329f4",
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2c"
                    }
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-53ab3636",
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2d"
                    }
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-991cb8d0",
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
```

```
                    "Name": "us-west-2b"
                }
            }
        ],
        "DBSubnetGroupName": "default",
        "SubnetGroupStatus": "Complete",
        "DBSubnetGroupDescription": "default"
    }
  ]
}
```

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Describing Subnet Groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDbSubnetGroups」を参照してください。

### `describe-engine-default-cluster-parameters`

次のコード例は、`describe-engine-default-cluster-parameters` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon DocumentDB のデフォルトのエンジンおよびシステムパラメータ情報を記述するには

次の `describe-engine-default-cluster-parameters` の例では、Amazon DocumentDB パラメータグループ `docdb3.6` のデフォルトのエンジンの詳細およびシステムパラメータ情報を表示します。

```
aws docdb describe-engine-default-cluster-parameters \
    --db-parameter-group-family docdb3.6
```

出力:

```
{
    "EngineDefaults": {
        "DBParameterGroupFamily": "docdb3.6",
        "Parameters": [
            {
                "ApplyType": "dynamic",
                "ParameterValue": "disabled",
```

```
                "Description": "Enables auditing on cluster.",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "MinimumEngineVersion": "3.6.0",
                "AllowedValues": "enabled,disabled",
                "ParameterName": "audit_logs",
                "IsModifiable": true
            },
            {
                "ApplyType": "static",
                "ParameterValue": "enabled",
                "Description": "Config to enable/disable TLS",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "MinimumEngineVersion": "3.6.0",
                "AllowedValues": "disabled,enabled",
                "ParameterName": "tls",
                "IsModifiable": true
            },
            {
                "ApplyType": "dynamic",
                "ParameterValue": "enabled",
                "Description": "Enables TTL Monitoring",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "MinimumEngineVersion": "3.6.0",
                "AllowedValues": "disabled,enabled",
                "ParameterName": "ttl_monitor",
                "IsModifiable": true
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「DescribeEngineDefaultClusterParameters」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEngineDefaultClusterParameters」を参照してください。

### describe-event-categories

次のコード例は、describe-event-categories を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon DocumentDB イベントカテゴリをすべて記述するには

次の `describe-event-categories` の例では、Amazon DocumentDB イベントソースタイプ `db-instance` のすべてのカテゴリを一覧表示します。

```
aws docdb describe-event-categories \
    --source-type db-cluster
```

出力:

```
{
    "EventCategoriesMapList": [
        {
            "SourceType": "db-cluster",
            "EventCategories": [
                "failover",
                "maintenance",
                "notification",
                "failure"
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Viewing Event Categories」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEventCategories」を参照してください。

### `describe-events`

次のコード例は、`describe-events` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon DocumentDB イベントを一覧表示するには

次の `describe-events` の例では、過去 24 時間 (1,440 分) のすべての Amazon DocumentDB イベントを一覧表示します。

```
aws docdb describe-events \
    --duration 1440
```

このコマンドでは何も出力されません。出力:

```
{
    "Events": [
        {
            "EventCategories": [
                "failover"
            ],
            "Message": "Started cross AZ failover to DB instance: sample-cluster",
            "Date": "2019-03-18T21:36:29.807Z",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:sample-
cluster",
            "SourceIdentifier": "sample-cluster",
            "SourceType": "db-cluster"
        },
        {
            "EventCategories": [
                "availability"
            ],
            "Message": "DB instance restarted",
            "Date": "2019-03-18T21:36:40.793Z",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:sample-cluster",
            "SourceIdentifier": "sample-cluster",
            "SourceType": "db-instance"
        },
        {
            "EventCategories": [],
            "Message": "A new writer was promoted. Restarting database as a
 reader.",
            "Date": "2019-03-18T21:36:43.873Z",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:sample-cluster2",
            "SourceIdentifier": "sample-cluster2",
            "SourceType": "db-instance"
        },
        {
            "EventCategories": [
                "availability"
            ],
            "Message": "DB instance restarted",
            "Date": "2019-03-18T21:36:51.257Z",
```

```
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:sample-cluster2",
            "SourceIdentifier": "sample-cluster2",
            "SourceType": "db-instance"
        },
        {
            "EventCategories": [
                "failover"
            ],
            "Message": "Completed failover to DB instance: sample-cluster",
            "Date": "2019-03-18T21:36:53.462Z",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:sample-
cluster",
            "SourceIdentifier": "sample-cluster",
            "SourceType": "db-cluster"
        },
        {
            "Date": "2019-03-19T16:51:48.847Z",
            "EventCategories": [
                "configuration change"
            ],
            "Message": "Updated parameter audit_logs to enabled with apply method
 pending-reboot",
            "SourceIdentifier": "custom3-6-param-grp",
            "SourceType": "db-parameter-group"
        },
        {
            "EventCategories": [
                "configuration change"
            ],
            "Message": "Applying modification to database instance class",
            "Date": "2019-03-19T17:55:20.095Z",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:sample-cluster2",
            "SourceIdentifier": "sample-cluster2",
            "SourceType": "db-instance"
        },
        {
            "EventCategories": [
                "availability"
            ],
            "Message": "DB instance shutdown",
            "Date": "2019-03-19T17:56:31.127Z",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:sample-cluster2",
            "SourceIdentifier": "sample-cluster2",
            "SourceType": "db-instance"
```

```
        },
        {
            "EventCategories": [
                "configuration change"
            ],
            "Message": "Finished applying modification to DB instance class",
            "Date": "2019-03-19T18:00:45.822Z",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:sample-cluster2",
            "SourceIdentifier": "sample-cluster2",
            "SourceType": "db-instance"
        },
        {
            "EventCategories": [
                "availability"
            ],
            "Message": "DB instance restarted",
            "Date": "2019-03-19T18:00:53.397Z",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:sample-cluster2",
            "SourceIdentifier": "sample-cluster2",
            "SourceType": "db-instance"
        },
        {
            "EventCategories": [
                "availability"
            ],
            "Message": "DB instance shutdown",
            "Date": "2019-03-19T18:23:36.045Z",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:sample-cluster2",
            "SourceIdentifier": "sample-cluster2",
            "SourceType": "db-instance"
        },
        {
            "EventCategories": [
                "availability"
            ],
            "Message": "DB instance restarted",
            "Date": "2019-03-19T18:23:46.209Z",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:sample-cluster2",
            "SourceIdentifier": "sample-cluster2",
            "SourceType": "db-instance"
        },
        {
            "Date": "2019-03-19T18:39:05.822Z",
            "EventCategories": [
```

```
                "configuration change"
            ],
            "Message": "Updated parameter ttl_monitor to enabled with apply method
 immediate",
            "SourceIdentifier": "custom3-6-param-grp",
            "SourceType": "db-parameter-group"
        },
        {
            "Date": "2019-03-19T18:39:48.067Z",
            "EventCategories": [
                "configuration change"
            ],
            "Message": "Updated parameter audit_logs to disabled with apply method
 immediate",
            "SourceIdentifier": "custom3-6-param-grp",
            "SourceType": "db-parameter-group"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Viewing Amazon DocumentDB Events」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEvents」を参照してください。

### `describe-orderable-db-instance-options`

次のコード例は、`describe-orderable-db-instance-options` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

注文できる Amazon DocumentDB インスタンスオプションを見つけるには

次の `describe-orderable-db-instance-options` の例では、リージョンの Amazon DocumentDB 用インスタンスオプションをすべて一覧表示します。

```
aws docdb describe-orderable-db-instance-options \
    --engine docdb \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "OrderableDBInstanceOptions": [
        {
            "Vpc": true,
            "AvailabilityZones": [
                {
                    "Name": "us-east-1a"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1b"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1c"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1d"
                }
            ],
            "EngineVersion": "3.6.0",
            "DBInstanceClass": "db.r4.16xlarge",
            "LicenseModel": "na",
            "Engine": "docdb"
        },
        {
            "Vpc": true,
            "AvailabilityZones": [
                {
                    "Name": "us-east-1a"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1b"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1c"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1d"
                }
                }
            ],
            "EngineVersion": "3.6.0",
            "DBInstanceClass": "db.r4.2xlarge",
```

```
            "LicenseModel": "na",
            "Engine": "docdb"
        },
        {
            "Vpc": true,
            "AvailabilityZones": [
                {
                    "Name": "us-east-1a"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1b"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1c"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1d"
                }
            ],
            "EngineVersion": "3.6.0",
            "DBInstanceClass": "db.r4.4xlarge",
            "LicenseModel": "na",
            "Engine": "docdb"
        },
        {
            "Vpc": true,
            "AvailabilityZones": [
                {
                    "Name": "us-east-1a"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1b"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1c"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1d"
                }
            ],
            "EngineVersion": "3.6.0",
            "DBInstanceClass": "db.r4.8xlarge",
            "LicenseModel": "na",
            "Engine": "docdb"
```

```
        },
        {
            "Vpc": true,
            "AvailabilityZones": [
                {
                    "Name": "us-east-1a"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1b"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1c"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1d"
                }
            ],
            "EngineVersion": "3.6.0",
            "DBInstanceClass": "db.r4.large",
            "LicenseModel": "na",
            "Engine": "docdb"
        },
        {
            "Vpc": true,
            "AvailabilityZones": [
                {
                    "Name": "us-east-1a"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1b"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1c"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1d"
                }
            ],
            "EngineVersion": "3.6.0",
            "DBInstanceClass": "db.r4.xlarge",
            "LicenseModel": "na",
            "Engine": "docdb"
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Adding an Amazon DocumentDB Instance to a Cluster」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeOrderableDbInstanceOptions」を参照してください。

### `describe-pending-maintenance-actions`

次のコード例は、`describe-pending-maintenance-actions` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

保留中の Amazon DocumentDB メンテナンスアクションを一覧表示するには

次の `describe-pending-maintenance-actions` の例では、保留中の Amazon DocumentDB メンテナンスアクションをすべて一覧表示します。

```
aws docdb describe-pending-maintenance-actions
```

出力:

```
{
    "PendingMaintenanceActions": []
}
```

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Maintaining Amazon DocumentDB」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribePendingMaintenanceActions」を参照してください。

### `failover-db-cluster`

次のコード例は、`failover-db-cluster` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon DocumentDB クラスターを強制的にレプリカにフェイルオーバーするには

次の failover-db-cluster の例では、Amazon DocumentDB クラスターのサンプルクラスターのプライマリインスタンスをレプリカにフェイルオーバーします。

```
aws docdb failover-db-cluster \
    --db-cluster-identifier sample-cluster
```

出力:

```
{
    "DBCluster": {
        "AssociatedRoles": [],
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
        "EngineVersion": "3.6.0",
        "DBSubnetGroup": "default",
        "MasterUsername": "master-user",
        "EarliestRestorableTime": "2019-03-15T20:30:47.020Z",
        "Endpoint": "sample-cluster.cluster-corcjozrlsfc.us-
west-2.docdb.amazonaws.com",
        "AvailabilityZones": [
            "us-west-2a",
            "us-west-2c",
            "us-west-2b"
        ],
        "LatestRestorableTime": "2019-03-18T21:35:23.548Z",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:04:30-sat:05:00",
        "PreferredBackupWindow": "00:00-00:30",
        "Port": 27017,
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "StorageEncrypted": false,
        "ClusterCreateTime": "2019-03-15T20:29:58.836Z",
        "MultiAZ": true,
        "Status": "available",
        "DBClusterMembers": [
            {
                "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                "IsClusterWriter": false,
                "DBInstanceIdentifier": "sample-cluster",
                "PromotionTier": 1
```

```
            },
            {
                "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                "IsClusterWriter": true,
                "DBInstanceIdentifier": "sample-cluster2",
                "PromotionTier": 2
            }
        ],
        "EnabledCloudwatchLogsExports": [
            "audit"
        ],
        "DBClusterParameterGroup": "default.docdb3.6",
        "HostedZoneId": "ZNKXH85TT8WVW",
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:sample-cluster",
        "BackupRetentionPeriod": 3,
        "DbClusterResourceId": "cluster-UP4EF2PVDDFVHHDJQTYDAIGHLE",
        "ReaderEndpoint": "sample-cluster.cluster-ro-corcjozrlsfc.us-
west-2.docdb.amazonaws.com",
        "Engine": "docdb"
    }
}
```

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Amazon DocumentDB Failover」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「FailoverDbCluster」を参照してください。

### `list-tags-for-resource`

次のコード例は、`list-tags-for-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon DocumentDB リソースのすべてのタグを一覧表示するには

次の `list-tags-for-resource` の例では、Amazon DocumentDB クラスター `sample-cluster` のすべてのタグを一覧表示します。

```
aws docdb list-tags-for-resource \
    --resource-name arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:sample-cluster
```

出力:

```
{
    "TagList": [
        {
            "Key": "A",
            "Value": "ALPHA"
        },
        {
            "Key": "B",
            "Value": ""
        },
        {
            "Key": "C",
            "Value": "CHARLIE"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Listing Tags on an Amazon DocumentDB Resource」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### `modify-db-cluster-parameter-group`

次のコード例は、`modify-db-cluster-parameter-group` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループを変更するには

次の `modify-db-cluster-parameter-group` の例では、2 つのパラメータ `audit_logs` と `ttl_monitor` を有効に設定して、Amazon DocumentDB クラスターパラメータグループ `custom3-6-param-grp` を変更します。変更は次回の再起動時に適用されます。

```
aws docdb modify-db-cluster-parameter-group \
    --db-cluster-parameter-group-name custom3-6-param-grp \
    --
parameters ParameterName=audit_logs,ParameterValue=enabled,ApplyMethod=pending-
reboot \

  ParameterName=ttl_monitor,ParameterValue=enabled,ApplyMethod=pending-reboot
```

出力:

```
{
    "DBClusterParameterGroupName": "custom3-6-param-grp"
}
```

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Modifying an Amazon DocumentDB Cluster Parameter Group」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyDbClusterParameterGroup」を参照してください。

### `modify-db-cluster-snapshot-attribute`

次のコード例は、`modify-db-cluster-snapshot-attribute` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Amazon DocumentDB スナップショットに属性を追加するには

次の `modify-db-cluster-snapshot-attribute` の例では、Amazon DocumentDB クラスタースナップショットに 4 つの属性値を追加します。

```
aws docdb modify-db-cluster-snapshot-attribute \
    --db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot \
    --attribute-name restore \
    --values-to-add 123456789011 123456789012 123456789013
```

出力:

```
{
    "DBClusterSnapshotAttributesResult": {
        "DBClusterSnapshotAttributes": [
            {
                "AttributeName": "restore",
                "AttributeValues": [
                    "123456789011",
                    "123456789012",
                    "123456789013"
                ]
            }
```

```
        ],
        "DBClusterSnapshotIdentifier": "sample-cluster-snapshot"
    }
}
```

例 2: Amazon DocumentDB スナップショットから属性を削除するには

次の modify-db-cluster-snapshot-attribute の例では、Amazon DocumentDB クラスタースナップショットから 2 つの属性値を削除します。

```
aws docdb modify-db-cluster-snapshot-attribute \
    --db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot \
    --attribute-name restore \
    --values-to-remove 123456789012
```

出力:

```
{
    "DBClusterSnapshotAttributesResult": {
        "DBClusterSnapshotAttributes": [
            {
                "AttributeName": "restore",
                "AttributeValues": [
                    "123456789011",
                    "123456789013"
                ]
            }
        ],
        "DBClusterSnapshotIdentifier": "sample-cluster-snapshot"
    }
}
```

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「ModifyDBClusterSnapshotAttribute」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyDbClusterSnapshotAttribute」を参照してください。

### modify-db-cluster

次のコード例は、modify-db-cluster を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon DocumentDB クラスターを変更するには

次の `modify-db-cluster` の例では、自動バックアップの保持期間を 7 日間に設定し、バックアップとメンテナンスの両方の優先期間を変更して、Amazon DocumentDB クラスター `sample-cluster` を変更します。変更はすべて、次のメンテナンス時に適用されます。

```
aws docdb modify-db-cluster \
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --no-apply-immediately \
    --backup-retention-period 7 \
    --preferred-backup-window 18:00-18:30 \
    --preferred-maintenance-window sun:20:00-sun:20:30
```

出力:

```
{
    "DBCluster": {
        "Endpoint": "sample-cluster.cluster-corcjozrlsfc.us-
west-2.docdb.amazonaws.com",
        "DBClusterMembers": [
            {
                "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                "DBInstanceIdentifier": "sample-cluster",
                "IsClusterWriter": true,
                "PromotionTier": 1
            },
            {
                "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                "DBInstanceIdentifier": "sample-cluster2",
                "IsClusterWriter": false,
                "PromotionTier": 2
            }
        ],
        "HostedZoneId": "ZNKXH85TT8WVW",
        "StorageEncrypted": false,
        "PreferredBackupWindow": "18:00-18:30",
        "MultiAZ": true,
        "EngineVersion": "3.6.0",
        "MasterUsername": "master-user",
        "ReaderEndpoint": "sample-cluster.cluster-ro-corcjozrlsfc.us-
west-2.docdb.amazonaws.com",
```

```
        "DBSubnetGroup": "default",
        "LatestRestorableTime": "2019-03-18T22:08:13.408Z",
        "EarliestRestorableTime": "2019-03-15T20:30:47.020Z",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sun:20:00-sun:20:30",
        "AssociatedRoles": [],
        "EnabledCloudwatchLogsExports": [
            "audit"
        ],
        "Engine": "docdb",
        "DBClusterParameterGroup": "default.docdb3.6",
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:sample-cluster",
        "BackupRetentionPeriod": 7,
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
        "AvailabilityZones": [
            "us-west-2a",
            "us-west-2c",
            "us-west-2b"
        ],
        "Status": "available",
        "DbClusterResourceId": "cluster-UP4EF2PVDDFVHHDJQTYDAIGHLE",
        "ClusterCreateTime": "2019-03-15T20:29:58.836Z",
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "Port": 27017
    }
}
```

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Modifying an Amazon DocumentDB Cluster」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyDbCluster」を参照してください。

### `modify-db-instance`

次のコード例は、`modify-db-instance` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon DocumentDB インスタンスを変更するには

次の modify-db-instance の例では、インスタンスクラスを db.r4.4xlarge に変更し、昇格階層を 5 に変更して、Amazon DocumentDB インスタンス sample-cluster2 を変更します。変更はすぐに適用されますが、インスタンスステータスが使用可能になった後にのみ表示されます。

```
aws docdb modify-db-instance \
    --db-instance-identifier sample-cluster2 \
    --apply-immediately \
    --db-instance-class db.r4.4xlarge \
    --promotion-tier 5
```

出力:

```
{
    "DBInstance": {
        "EngineVersion": "3.6.0",
        "StorageEncrypted": false,
        "DBInstanceClass": "db.r4.large",
        "PreferredMaintenanceWindow": "mon:08:39-mon:09:09",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "PreferredBackupWindow": "18:00-18:30",
        "EnabledCloudwatchLogsExports": [
            "audit"
        ],
        "AvailabilityZone": "us-west-2f",
        "DBInstanceIdentifier": "sample-cluster2",
        "InstanceCreateTime": "2019-03-15T20:36:06.338Z",
        "Engine": "docdb",
        "BackupRetentionPeriod": 7,
        "DBSubnetGroup": {
            "DBSubnetGroupName": "default",
            "DBSubnetGroupDescription": "default",
            "SubnetGroupStatus": "Complete",
```

```
            "Subnets": [
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-4e26d263",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2a"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-afc329f4",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2c"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-53ab3636",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2d"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-991cb8d0",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2b"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                }
            ],
            "VpcId": "vpc-91280df6"
        },
        "PromotionTier": 2,
        "Endpoint": {
            "Address": "sample-cluster2.corcjozrlsfc.us-west-2.docdb.amazonaws.com",
            "HostedZoneId": "ZNKXH85TT8WVW",
            "Port": 27017
        },
        "DbiResourceId": "db-A2GIKUV6KPOHITGGKI2NHVISZA",
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
        "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:sample-cluster2",
        "PendingModifiedValues": {
            "DBInstanceClass": "db.r4.4xlarge"
        },
```

```
        "PubliclyAccessible": false,
        "DBInstanceStatus": "available"
    }
}
```

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Modifying an Amazon DocumentDB Instance」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyDbInstance」を参照してください。

### `modify-db-subnet-group`

次のコード例は、`modify-db-subnet-group` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon DocumentDB サブネットグループを変更するには

次の `modify-db-subnet-group` の例では、指定したサブネットと新しい説明を追加して、サブネットグループ `sample-subnet-group` を変更します。

```
aws docdb modify-db-subnet-group \
    --db-subnet-group-name sample-subnet-group \
    --subnet-ids subnet-b3806e8f subnet-53ab3636 subnet-991cb8d0 \
    --db-subnet-group-description "New subnet description"
```

出力:

```
{
    "DBSubnetGroup": {
        "DBSubnetGroupName": "sample-subnet-group",
        "SubnetGroupStatus": "Complete",
        "DBSubnetGroupArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:subgrp:sample-
subnet-group",
        "VpcId": "vpc-91280df6",
        "DBSubnetGroupDescription": "New subnet description",
        "Subnets": [
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-b3806e8f",
                "SubnetStatus": "Active",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-west-2a"
```

```
                }
            },
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-53ab3636",
                "SubnetStatus": "Active",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-west-2c"
                }
            },
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-991cb8d0",
                "SubnetStatus": "Active",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-west-2b"
                }
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Modifying an Amazon DocumentDB Subnet Group」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyDbSubnetGroup」を参照してください。

### `reboot-db-instance`

次のコード例は、`reboot-db-instance` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon DocumentDB インスタンスを再起動するには

次の `reboot-db-instance` の例では、Amazon DocumentDB インスタンス `sample-cluster2` を再起動します。

```
aws docdb reboot-db-instance \
    --db-instance-identifier sample-cluster2
```

このコマンドでは何も出力されません。出力:

```
{
```

```
    "DBInstance": {
        "PreferredBackupWindow": "18:00-18:30",
        "DBInstanceIdentifier": "sample-cluster2",
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "Status": "active",
                "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d"
            }
        ],
        "DBSubnetGroup": {
            "VpcId": "vpc-91280df6",
            "Subnets": [
                {
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2a"
                    },
                    "SubnetIdentifier": "subnet-4e26d263"
                },
                {
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2c"
                    },
                    "SubnetIdentifier": "subnet-afc329f4"
                },
                {
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2d"
                    },
                    "SubnetIdentifier": "subnet-53ab3636"
                },
                {
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2b"
                    },
                    "SubnetIdentifier": "subnet-991cb8d0"
                }
            ],
            "SubnetGroupStatus": "Complete",
            "DBSubnetGroupName": "default",
            "DBSubnetGroupDescription": "default"
```

```
        },
        "PendingModifiedValues": {},
        "Endpoint": {
            "Address": "sample-cluster2.corcjozrlsfc.us-west-2.docdb.amazonaws.com",
            "HostedZoneId": "ZNKXH85TT8WVW",
            "Port": 27017
        },
        "EnabledCloudwatchLogsExports": [
            "audit"
        ],
        "StorageEncrypted": false,
        "DbiResourceId": "db-A2GIKUV6KPOHITGGKI2NHVISZA",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "Engine": "docdb",
        "InstanceCreateTime": "2019-03-15T20:36:06.338Z",
        "EngineVersion": "3.6.0",
        "PromotionTier": 5,
        "BackupRetentionPeriod": 7,
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
        "PreferredMaintenanceWindow": "mon:08:39-mon:09:09",
        "PubliclyAccessible": false,
        "DBInstanceClass": "db.r4.4xlarge",
        "AvailabilityZone": "us-west-2d",
        "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:sample-cluster2",
        "DBInstanceStatus": "rebooting"
    }
}
```

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Rebooting an Amazon DocumentDB ILnstance」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RebootDbInstance」を参照してください。

### `remove-tags-from-resource`

次のコード例は、`remove-tags-from-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon DocumentDB リソースからタグを削除するには

次の remove-tags-from-resource の例では、Amazon DocumentDB クラスター sample-cluster から B という名前のキーを持つタグを削除します。

```
aws docdb remove-tags-from-resource \
    --resource-name arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:sample-cluster \
    --tag-keys B
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Removing Tags from an Amazon DocumentDBResource」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemoveTagsFromResource」を参照してください。

### reset-db-cluster-parameter-group

次のコード例は、reset-db-cluster-parameter-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定したパラメータ値を Amazon DocumentDB パラメータグループのデフォルトにリセットするには

次の reset-db-cluster-parameter-group の例では、Amazon DocumentDB パラメータグループ custom3-6-param-grp のパラメータ ttl_monitor をデフォルト値にリセットします。

```
aws docdb reset-db-cluster-parameter-group \
    --db-cluster-parameter-group-name custom3-6-param-grp \
    --parameters ParameterName=ttl_monitor,ApplyMethod=immediate
```

出力:

```
{
    "DBClusterParameterGroupName": "custom3-6-param-grp"
}
```

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」を参照してください。

指定したパラメータ値またはすべてのパラメータ値を Amazon DocumentDB パラメータグループのデフォルトにリセットするには

次の `reset-db-cluster-parameter-group` の例では、Amazon DocumentDB パラメータグループ `custom3-6-param-grp` のすべてのパラメータをデフォルト値にリセットします。

```
aws docdb reset-db-cluster-parameter-group \
    --db-cluster-parameter-group-name custom3-6-param-grp \
    --reset-all-parameters
```

出力:

```
{
    "DBClusterParameterGroupName": "custom3-6-param-grp"
}
```

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Resetting an Amazon DocumentDB Cluster Parameter Group」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ResetDbClusterParameterGroup」を参照してください。

### `restore-db-cluster-from-snapshot`

次のコード例は、`restore-db-cluster-from-snapshot` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

自動または手動スナップショットから Amazon DocumentDB クラスターを復元するには

次の `restore-db-cluster-from-snapshot` の例では、スナップショット `rds:sample-cluster-2019-03-16-00-01` から `sample-cluster-2019-03-16-00-01-restored` という名前の新しい Amazon DocumentDB クラスターを作成します。

```
aws docdb restore-db-cluster-from-snapshot \
    --db-cluster-identifier sample-cluster-2019-03-16-00-01-restored \
    --engine docdb \
    --snapshot-identifier rds:sample-cluster-2019-03-16-00-01
```

出力:

```
{
    "DBCluster": {
        "ClusterCreateTime": "2019-03-19T18:45:01.857Z",
        "HostedZoneId": "ZNKXH85TT8WVW",
        "Engine": "docdb",
        "DBClusterMembers": [],
        "MultiAZ": false,
        "AvailabilityZones": [
            "us-west-2a",
            "us-west-2c",
            "us-west-2b"
        ],
        "StorageEncrypted": false,
        "ReaderEndpoint": "sample-cluster-2019-03-16-00-01-restored.cluster-ro-
corcjozrlsfc.us-west-2.docdb.amazonaws.com",
        "Endpoint": "sample-cluster-2019-03-16-00-01-restored.cluster-
corcjozrlsfc.us-west-2.docdb.amazonaws.com",
        "Port": 27017,
        "PreferredBackupWindow": "00:00-00:30",
        "DBSubnetGroup": "default",
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster-2019-03-16-00-01-restored",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:04:30-sat:05:00",
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:sample-
cluster-2019-03-16-00-01-restored",
        "DBClusterParameterGroup": "default.docdb3.6",
        "DbClusterResourceId": "cluster-XOO46Q3RH4LWSYNH3NMZKXPISU",
        "MasterUsername": "master-user",
        "EngineVersion": "3.6.0",
        "BackupRetentionPeriod": 3,
        "AssociatedRoles": [],
        "Status": "creating",
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "Status": "active",
                "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d"
            }
        ]
    }
}
```


詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Restoring from a Cluster Snapshot」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RestoreDbClusterFromSnapshot」を参照してください。

### restore-db-cluster-to-point-in-time

次のコード例は、restore-db-cluster-to-point-in-time を使用する方法を示しています。

AWS CLI

手動スナップショットから Amazon DocumentDB クラスターを特定時点に復元するには

次の restore-db-cluster-to-point-in-time の例では、sample-cluster-snapshot を使用し、復元可能な最後の時刻を使用して新しい Amazon DocumentDB クラスター sample-cluster-pit を作成します。

```
aws docdb restore-db-cluster-to-point-in-time \
    --db-cluster-identifier sample-cluster-pit \
    --source-db-cluster-identifier arn:aws:rds:us-
west-2:123456789012:cluster:sample-cluster \
    --use-latest-restorable-time
```

出力:

```
{
    "DBCluster": {
        "StorageEncrypted": false,
        "BackupRetentionPeriod": 3,
        "MasterUsername": "master-user",
        "HostedZoneId": "ZNKXH85TT8WVW",
        "PreferredBackupWindow": "00:00-00:30",
        "MultiAZ": false,
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster-pit",
        "DBSubnetGroup": "default",
        "ClusterCreateTime": "2019-04-03T15:55:21.320Z",
        "AssociatedRoles": [],
        "DBClusterParameterGroup": "default.docdb3.6",
        "DBClusterMembers": [],
        "Status": "creating",
        "AvailabilityZones": [
            "us-west-2a",
            "us-west-2d",
            "us-west-2b"
```

```
        ],
        "ReaderEndpoint": "sample-cluster-pit.cluster-ro-corcjozrlsfc.us-
west-2.docdb.amazonaws.com",
        "Port": 27017,
        "Engine": "docdb",
        "EngineVersion": "3.6.0",
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:04:30-sat:05:00",
        "Endpoint": "sample-cluster-pit.cluster-corcjozrlsfc.us-
west-2.docdb.amazonaws.com",
        "DbClusterResourceId": "cluster-NLCABBXOSE2QPQ4GOLZIFWEPLM",
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:sample-cluster-
pit"
    }
}
```

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Restoring a Snapshot to a Point in Time」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RestoreDbClusterToPointInTime」を参照してください。

### `start-db-cluster`

次のコード例は、`start-db-cluster` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

停止した Amazon DocumentDB クラスターを開始するには

次の `start-db-cluster` の例では、指定した Amazon DocumentDB クラスターを起動します。

```
aws docdb start-db-cluster \
    --db-cluster-identifier sample-cluster
```

出力:

```
{
    "DBCluster": {
        "ClusterCreateTime": "2019-03-19T18:45:01.857Z",
        "HostedZoneId": "ZNKXH85TT8WVW",
        "Engine": "docdb",
        "DBClusterMembers": [],
        "MultiAZ": false,
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1a",
            "us-east-1c",
            "us-east-1f"
        ],
        "StorageEncrypted": false,
        "ReaderEndpoint": "sample-cluster-2019-03-16-00-01-restored.cluster-ro-
corcjozrlsfc.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
        "Endpoint": "sample-cluster-2019-03-16-00-01-restored.cluster-
corcjozrlsfc.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
        "Port": 27017,
        "PreferredBackupWindow": "00:00-00:30",
        "DBSubnetGroup": "default",
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster-2019-03-16-00-01-restored",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:04:30-sat:05:00",
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:sample-
cluster-2019-03-16-00-01-restored",
        "DBClusterParameterGroup": "default.docdb3.6",
        "DbClusterResourceId": "cluster-XOO46Q3RH4LWSYNH3NMZKXPISU",
        "MasterUsername": "master-user",
        "EngineVersion": "3.6.0",
        "BackupRetentionPeriod": 3,
        "AssociatedRoles": [],
        "Status": "creating",
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "Status": "active",
                "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d"
            }
        ]
    }
}
```


詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Stopping and Starting an Amazon DocumentDB Cluster」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartDbCluster」を参照してください。

### stop-db-cluster

次のコード例は、stop-db-cluster を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon DocumentDB クラスターの実行を停止するには

次の stop-db-cluster の例では、指定した Amazon DocumentDB クラスターを停止します。

```
aws docdb stop-db-cluster \
    --db-cluster-identifier sample-cluster
```

出力:

```
{
    "DBCluster": {
        "ClusterCreateTime": "2019-03-19T18:45:01.857Z",
        "HostedZoneId": "ZNKXH85TT8WVW",
        "Engine": "docdb",
        "DBClusterMembers": [],
        "MultiAZ": false,
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1a",
            "us-east-1c",
            "us-east-1f"
        ],
        "StorageEncrypted": false,
        "ReaderEndpoint": "sample-cluster-2019-03-16-00-01-restored.cluster-ro-
corcjozrlsfc.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
        "Endpoint": "sample-cluster-2019-03-16-00-01-restored.cluster-
corcjozrlsfc.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
        "Port": 27017,
        "PreferredBackupWindow": "00:00-00:30",
        "DBSubnetGroup": "default",
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster-2019-03-16-00-01-restored",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:04:30-sat:05:00",
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:sample-
cluster-2019-03-16-00-01-restored",
        "DBClusterParameterGroup": "default.docdb3.6",
```

```
        "DbClusterResourceId": "cluster-XOO46Q3RH4LWSYNH3NMZKXPISU",
        "MasterUsername": "master-user",
        "EngineVersion": "3.6.0",
        "BackupRetentionPeriod": 3,
        "AssociatedRoles": [],
        "Status": "creating",
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "Status": "active",
                "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「Stopping and Starting an Amazon DocumentDB Cluster」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopDbCluster」を参照してください。

## AWS CLI を使用する DynamoDB の例

次のコード例は、DynamoDB で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `batch-get-item`

次のコード例は、`batch-get-item` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

テーブルから複数の項目を取得するには

次の batch-get-items の例では、3 つの GetItem リクエストのバッチを使用して MusicCollection テーブルから複数の項目を読み込み、この操作で使用された読み込み容量ユニットの数を取得します。このコマンドは AlbumTitle 属性のみを返します。

```
aws dynamodb batch-get-item \
    --request-items file://request-items.json \
    --return-consumed-capacity TOTAL
```

request-items.json の内容:

```
{
    "MusicCollection": {
        "Keys": [
            {
                "Artist": {"S": "No One You Know"},
                "SongTitle": {"S": "Call Me Today"}
            },
            {
                "Artist": {"S": "Acme Band"},
                "SongTitle": {"S": "Happy Day"}
            },
            {
                "Artist": {"S": "No One You Know"},
                "SongTitle": {"S": "Scared of My Shadow"}
            }
        ],
        "ProjectionExpression":"AlbumTitle"
    }
}
```

出力:

```
{
    "Responses": {
        "MusicCollection": [
            {
                "AlbumTitle": {
                    "S": "Somewhat Famous"
```

```
                }
            },
            {
                "AlbumTitle": {
                    "S": "Blue Sky Blues"
                }
            },
            {
                "AlbumTitle": {
                    "S": "Louder Than Ever"
                }
            }
        ]
    },
    "UnprocessedKeys": {},
    "ConsumedCapacity": [
        {
            "TableName": "MusicCollection",
            "CapacityUnits": 1.5
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB ディベロッパーガイド」の「バッチオペレーション」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchGetItem」を参照してください。

### batch-write-item

次のコード例は、batch-write-item を使用する方法を示しています。

AWS CLI

テーブルに複数の項目を追加するには

次の batch-write-item の例は、3 つの PutItem リクエストのバッチを使用して、MusicCollection テーブルに 3 つの新しい項目を追加します。また、このオペレーションによって消費される書き込み容量ユニットの数、およびオペレーションによって変更されるアイテムコレクションに関する情報も要求します。

```
aws dynamodb batch-write-item \
```

```
    --request-items file://request-items.json \
    --return-consumed-capacity INDEXES \
    --return-item-collection-metrics SIZE
```

request-items.json の内容:

```
{
    "MusicCollection": [
        {
            "PutRequest": {
                "Item": {
                    "Artist": {"S": "No One You Know"},
                    "SongTitle": {"S": "Call Me Today"},
                    "AlbumTitle": {"S": "Somewhat Famous"}
                }
            }
        },
        {
            "PutRequest": {
                "Item": {
                    "Artist": {"S": "Acme Band"},
                    "SongTitle": {"S": "Happy Day"},
                    "AlbumTitle": {"S": "Songs About Life"}
                }
            }
        },
        {
            "PutRequest": {
                "Item": {
                    "Artist": {"S": "No One You Know"},
                    "SongTitle": {"S": "Scared of My Shadow"},
                    "AlbumTitle": {"S": "Blue Sky Blues"}
                }
            }
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "UnprocessedItems": {},
    "ItemCollectionMetrics": {
```

```
        "MusicCollection": [
            {
                "ItemCollectionKey": {
                    "Artist": {
                        "S": "No One You Know"
                    }
                },
                "SizeEstimateRangeGB": [
                    0.0,
                    1.0
                ]
            },
            {
                "ItemCollectionKey": {
                    "Artist": {
                        "S": "Acme Band"
                    }
                },
                "SizeEstimateRangeGB": [
                    0.0,
                    1.0
                ]
            }
        ]
    },
    "ConsumedCapacity": [
        {
            "TableName": "MusicCollection",
            "CapacityUnits": 6.0,
            "Table": {
                "CapacityUnits": 3.0
            },
            "LocalSecondaryIndexes": {
                "AlbumTitleIndex": {
                    "CapacityUnits": 3.0
                }
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB ディベロッパーガイド」の「バッチオペレーション」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchWriteItem」を参照してください。

### create-backup

次のコード例は、create-backup を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存の DynamoDB テーブルのバックアップを作成するには

次の create-backup の例では、MusicCollection テーブルのバックアップを作成します。

```
aws dynamodb create-backup \
    --table-name MusicCollection \
    --backup-name MusicCollectionBackup
```

出力:

```
{
    "BackupDetails": {
        "BackupArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection/
backup/01576616366715-b4e58d3a",
        "BackupName": "MusicCollectionBackup",
        "BackupSizeBytes": 0,
        "BackupStatus": "CREATING",
        "BackupType": "USER",
        "BackupCreationDateTime": 1576616366.715
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「On-Demand Backup and Restore for DynamoDB」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateBackup」を参照してください。

### create-global-table

次のコード例は、create-global-table を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グローバルテーブルを作成するには

次の create-global-table の例では、指定した別々の AWS リージョンにある 2 つの同一テーブルからグローバルテーブルを作成します。

```
aws dynamodb create-global-table \
    --global-table-name MusicCollection \
    --replication-group RegionName=us-east-2 RegionName=us-east-1 \
    --region us-east-2
```

出力:

```
{
    "GlobalTableDescription": {
        "ReplicationGroup": [
            {
                "RegionName": "us-east-2"
            },
            {
                "RegionName": "us-east-1"
            }
        ],
        "GlobalTableArn": "arn:aws:dynamodb::123456789012:global-table/
MusicCollection",
        "CreationDateTime": 1576625818.532,
        "GlobalTableStatus": "CREATING",
        "GlobalTableName": "MusicCollection"
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「DynamoDB Global Tables」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateGlobalTable」を参照してください。

### create-table

次のコード例は、create-table を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: タグ付きのテーブルを作成するには

次の create-table の例では、指定された属性とキースキーマを使用して、MusicCollection という名前のテーブルを作成します。このテーブルはプロビジョニングされたスループットを使用し、保存時にはデフォルトの AWS 所有の CMK を使用して暗号化されます。またこのコマンドは、Owner キーと blueTeam 値を使用して、テーブルにタグを適用します。

```
aws dynamodb create-table \
    --table-name MusicCollection \
    --attribute-
definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S AttributeName=SongTitle,AttributeType=S
 \
    --key-
schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
    --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5 \
    --tags Key=Owner,Value=blueTeam
```

出力:

```
{
    "TableDescription": {
        "AttributeDefinitions": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "AttributeType": "S"
            }
        ],
        "ProvisionedThroughput": {
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "WriteCapacityUnits": 5,
            "ReadCapacityUnits": 5
        },
        "TableSizeBytes": 0,
        "TableName": "MusicCollection",
        "TableStatus": "CREATING",
        "KeySchema": [
```

```
            {
                "KeyType": "HASH",
                "AttributeName": "Artist"
            },
            {
                "KeyType": "RANGE",
                "AttributeName": "SongTitle"
            }
        ],
        "ItemCount": 0,
        "CreationDateTime": "2020-05-26T16:04:41.627000-07:00",
        "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection",
        "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB ディベロッパーガイド」の「DynamoDB テーブルの基本的なオペレーション」を参照してください。

例 2: オンデマンドモードでテーブルを作成するには

次の例は、プロビジョニングされたスループットモードではなく、オンデマンドモードを使用して MusicCollection というテーブルを作成します。これは、ワークロードが予測できないテーブルに役立ちます。

```
aws dynamodb create-table \
    --table-name MusicCollection \
    --attribute-
definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S AttributeName=SongTitle,AttributeType=S
 \
    --key-
schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST
```

出力:

```
{
    "TableDescription": {
        "AttributeDefinitions": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "AttributeType": "S"
            },
```

```
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "AttributeType": "S"
            }
        ],
        "TableName": "MusicCollection",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "TableStatus": "CREATING",
        "CreationDateTime": "2020-05-27T11:44:10.807000-07:00",
        "ProvisionedThroughput": {
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "ReadCapacityUnits": 0,
            "WriteCapacityUnits": 0
        },
        "TableSizeBytes": 0,
        "ItemCount": 0,
        "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection",
        "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "BillingModeSummary": {
            "BillingMode": "PAY_PER_REQUEST"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB ディベロッパーガイド」の「DynamoDB テーブルの基本的なオペレーション」を参照してください。

例 3: テーブルを作成してカスタマーマネージド CMK で暗号化するには

次の例では、MusicCollection という名前のテーブルを作成し、カスタマーマネージド CMK を使用して暗号化します。

```
aws dynamodb create-table \
    --table-name MusicCollection \
```

```
    --attribute-
definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S AttributeName=SongTitle,AttributeType=S
 \
    --key-
schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
    --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5 \
    --sse-specification Enabled=true,SSEType=KMS,KMSMasterKeyId=abcd1234-abcd-1234-
a123-ab1234a1b234
```

出力:

```
{
    "TableDescription": {
        "AttributeDefinitions": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "AttributeType": "S"
            }
        ],
        "TableName": "MusicCollection",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "TableStatus": "CREATING",
        "CreationDateTime": "2020-05-27T11:12:16.431000-07:00",
        "ProvisionedThroughput": {
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "ReadCapacityUnits": 5,
            "WriteCapacityUnits": 5
        },
        "TableSizeBytes": 0,
        "ItemCount": 0,
```

```
        "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection",
        "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "SSEDescription": {
            "Status": "ENABLED",
            "SSEType": "KMS",
            "KMSMasterKeyArn": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abcd1234-
abcd-1234-a123-ab1234a1b234"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB ディベロッパーガイド」の「DynamoDB テーブルの基本的なオペレーション」を参照してください。

例 4: ローカルセカンダリインデックスを持つテーブルを作成するには

次の例では、指定された属性とキースキーマを使用して、AlbumTitleIndex という名前のローカルセカンダリインデックスを持つ MusicCollection という名前のテーブルを作成します。

```
aws dynamodb create-table \
    --table-name MusicCollection \
    --attribute-
definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S AttributeName=SongTitle,AttributeType=S Att
 \
    --key-
schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
    --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
    --local-secondary-indexes \
        "[
            {
                \"IndexName\": \"AlbumTitleIndex\",
                \"KeySchema\": [
                    {\"AttributeName\": \"Artist\",\"KeyType\":\"HASH\"},
                    {\"AttributeName\": \"AlbumTitle\",\"KeyType\":\"RANGE\"}
                ],
                \"Projection\": {
                    \"ProjectionType\": \"INCLUDE\",
                    \"NonKeyAttributes\": [\"Genre\", \"Year\"]
                }
            }
        ]"
```

出力:

```
{
    "TableDescription": {
        "AttributeDefinitions": [
            {
                "AttributeName": "AlbumTitle",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "AttributeType": "S"
            }
        ],
        "TableName": "MusicCollection",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "TableStatus": "CREATING",
        "CreationDateTime": "2020-05-26T15:59:49.473000-07:00",
        "ProvisionedThroughput": {
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "ReadCapacityUnits": 10,
            "WriteCapacityUnits": 5
        },
        "TableSizeBytes": 0,
        "ItemCount": 0,
        "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection",
        "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "LocalSecondaryIndexes": [
            {
                "IndexName": "AlbumTitleIndex",
                "KeySchema": [
                    {
```

```
                        "AttributeName": "Artist",
                        "KeyType": "HASH"
                    },
                    {
                        "AttributeName": "AlbumTitle",
                        "KeyType": "RANGE"
                    }
                ],
                "Projection": {
                    "ProjectionType": "INCLUDE",
                    "NonKeyAttributes": [
                        "Genre",
                        "Year"
                    ]
                },
                "IndexSizeBytes": 0,
                "ItemCount": 0,
                "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/index/AlbumTitleIndex"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB ディベロッパーガイド」の「DynamoDB テーブルの基本的なオペレーション」を参照してください。

例 5: グローバルセカンダリインデックスを持つテーブルを作成するには

次の例では、GameTitleIndex という名前のグローバルセカンダリインデックスを持つ GameScores という名前のテーブルを作成します。ベーステーブルには、パーティションキー UserId とソートキー GameTitle があり、特定のゲームの個々のユーザーのベストスコアを効率的に見つけることができます。一方、GSI にはパーティションキー GameTitle とソートキー TopScore があり、特定のゲームの全体的な最高スコアをすばやく見つけることができます。

```
aws dynamodb create-table \
    --table-name GameScores \
    --attribute-
definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S AttributeName=GameTitle,AttributeType=S Att
 \
    --key-schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH \
                 AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \
    --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
```

```
    --global-secondary-indexes \
        "[
            {
                \"IndexName\": \"GameTitleIndex\",
                \"KeySchema\": [
                    {\"AttributeName\":\"GameTitle\",\"KeyType\":\"HASH\"},
                    {\"AttributeName\":\"TopScore\",\"KeyType\":\"RANGE\"}
                ],
                \"Projection\": {
                    \"ProjectionType\":\"INCLUDE\",
                    \"NonKeyAttributes\":[\"UserId\"]
                },
                \"ProvisionedThroughput\": {
                    \"ReadCapacityUnits\": 10,
                    \"WriteCapacityUnits\": 5
                }
            }
        ]"
```

出力:

```
{
    "TableDescription": {
        "AttributeDefinitions": [
            {
                "AttributeName": "GameTitle",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "TopScore",
                "AttributeType": "N"
            },
            {
                "AttributeName": "UserId",
                "AttributeType": "S"
            }
        ],
        "TableName": "GameScores",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "UserId",
                "KeyType": "HASH"
            },
```

```
            {
                "AttributeName": "GameTitle",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "TableStatus": "CREATING",
        "CreationDateTime": "2020-05-26T17:28:15.602000-07:00",
        "ProvisionedThroughput": {
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "ReadCapacityUnits": 10,
            "WriteCapacityUnits": 5
        },
        "TableSizeBytes": 0,
        "ItemCount": 0,
        "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
        "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "GlobalSecondaryIndexes": [
            {
                "IndexName": "GameTitleIndex",
                "KeySchema": [
                    {
                        "AttributeName": "GameTitle",
                        "KeyType": "HASH"
                    },
                    {
                        "AttributeName": "TopScore",
                        "KeyType": "RANGE"
                    }
                ],
                "Projection": {
                    "ProjectionType": "INCLUDE",
                    "NonKeyAttributes": [
                        "UserId"
                    ]
                },
                "IndexStatus": "CREATING",
                "ProvisionedThroughput": {
                    "NumberOfDecreasesToday": 0,
                    "ReadCapacityUnits": 10,
                    "WriteCapacityUnits": 5
                },
                "IndexSizeBytes": 0,
                "ItemCount": 0,
```

```
                "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
GameScores/index/GameTitleIndex"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB ディベロッパーガイド」の「DynamoDB テーブルの基本的なオペレーション」を参照してください。

例 6: 複数のグローバルセカンダリインデックスを持つテーブルを一度に作成するには

次の例では、2 つのグローバルセカンダリインデックスを持つ GameScores という名前のテーブルを作成します。GSI スキーマはコマンドラインではなくファイルを介して渡されます。

```
aws dynamodb create-table \
    --table-name GameScores \
    --attribute-
definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S AttributeName=GameTitle,AttributeType=S Att
 \
    --key-
schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \
    --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
    --global-secondary-indexes file://gsi.json
```

gsi.json の内容:

```
[
    {
        "IndexName": "GameTitleIndex",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "GameTitle",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "TopScore",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "Projection": {
            "ProjectionType": "ALL"
```

```
        },
        "ProvisionedThroughput": {
            "ReadCapacityUnits": 10,
            "WriteCapacityUnits": 5
        }
    },
    {
        "IndexName": "GameDateIndex",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "GameTitle",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "Date",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "Projection": {
            "ProjectionType": "ALL"
        },
        "ProvisionedThroughput": {
            "ReadCapacityUnits": 5,
            "WriteCapacityUnits": 5
        }
    }
]
```

出力:

```
{
    "TableDescription": {
        "AttributeDefinitions": [
            {
                "AttributeName": "Date",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "GameTitle",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "TopScore",
```

```
                "AttributeType": "N"
            },
            {
                "AttributeName": "UserId",
                "AttributeType": "S"
            }
        ],
        "TableName": "GameScores",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "UserId",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "GameTitle",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "TableStatus": "CREATING",
        "CreationDateTime": "2020-08-04T16:40:55.524000-07:00",
        "ProvisionedThroughput": {
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "ReadCapacityUnits": 10,
            "WriteCapacityUnits": 5
        },
        "TableSizeBytes": 0,
        "ItemCount": 0,
        "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
        "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "GlobalSecondaryIndexes": [
            {
                "IndexName": "GameTitleIndex",
                "KeySchema": [
                    {
                        "AttributeName": "GameTitle",
                        "KeyType": "HASH"
                    },
                    {
                        "AttributeName": "TopScore",
                        "KeyType": "RANGE"
                    }
                ],
                "Projection": {
                    "ProjectionType": "ALL"
```

```
                },
                "IndexStatus": "CREATING",
                "ProvisionedThroughput": {
                    "NumberOfDecreasesToday": 0,
                    "ReadCapacityUnits": 10,
                    "WriteCapacityUnits": 5
                },
                "IndexSizeBytes": 0,
                "ItemCount": 0,
                "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
GameScores/index/GameTitleIndex"
            },
            {
                "IndexName": "GameDateIndex",
                "KeySchema": [
                    {
                        "AttributeName": "GameTitle",
                        "KeyType": "HASH"
                    },
                    {
                        "AttributeName": "Date",
                        "KeyType": "RANGE"
                    }
                ],
                "Projection": {
                    "ProjectionType": "ALL"
                },
                "IndexStatus": "CREATING",
                "ProvisionedThroughput": {
                    "NumberOfDecreasesToday": 0,
                    "ReadCapacityUnits": 5,
                    "WriteCapacityUnits": 5
                },
                "IndexSizeBytes": 0,
                "ItemCount": 0,
                "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
GameScores/index/GameDateIndex"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB ディベロッパーガイド」の「DynamoDB テーブルの基本的なオペレーション」を参照してください。

例 7: ストリームが有効なテーブルを作成するには

次の例では、DynamoDB ストリームを有効にした状態の GameScores という名前のテーブルを作成します。各アイテムの新しいイメージと古いイメージの両方がストリームに書き込まれます。

```
aws dynamodb create-table \
    --table-name GameScores \
    --attribute-
definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S AttributeName=GameTitle,AttributeType=S
 \
    --key-
schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \
    --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
    --stream-specification StreamEnabled=TRUE,StreamViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES
```

出力:

```
{
    "TableDescription": {
        "AttributeDefinitions": [
            {
                "AttributeName": "GameTitle",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "UserId",
                "AttributeType": "S"
            }
        ],
        "TableName": "GameScores",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "UserId",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "GameTitle",
                "KeyType": "RANGE"
            }
```

```
        ],
        "TableStatus": "CREATING",
        "CreationDateTime": "2020-05-27T10:49:34.056000-07:00",
        "ProvisionedThroughput": {
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "ReadCapacityUnits": 10,
            "WriteCapacityUnits": 5
        },
        "TableSizeBytes": 0,
        "ItemCount": 0,
        "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
        "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "StreamSpecification": {
            "StreamEnabled": true,
            "StreamViewType": "NEW_AND_OLD_IMAGES"
        },
        "LatestStreamLabel": "2020-05-27T17:49:34.056",
        "LatestStreamArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
GameScores/stream/2020-05-27T17:49:34.056"
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB ディベロッパーガイド」の「DynamoDB テーブルの基本的なオペレーション」を参照してください。

例 8: Keys-Only ストリームが有効なテーブルを作成するには

次の例では、DynamoDB ストリームを有効にした状態の GameScores という名前のテーブルを作成します。変更された項目のキー属性のみがストリームに書き込まれます。

```
aws dynamodb create-table \
    --table-name GameScores \
    --attribute-
definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S AttributeName=GameTitle,AttributeType=S
 \
    --key-
schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \
    --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
    --stream-specification StreamEnabled=TRUE,StreamViewType=KEYS_ONLY
```

出力:

```
{
```

```
    "TableDescription": {
        "AttributeDefinitions": [
            {
                "AttributeName": "GameTitle",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "UserId",
                "AttributeType": "S"
            }
        ],
        "TableName": "GameScores",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "UserId",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "GameTitle",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "TableStatus": "CREATING",
        "CreationDateTime": "2023-05-25T18:45:34.140000+00:00",
        "ProvisionedThroughput": {
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "ReadCapacityUnits": 10,
            "WriteCapacityUnits": 5
        },
        "TableSizeBytes": 0,
        "ItemCount": 0,
        "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
        "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "StreamSpecification": {
            "StreamEnabled": true,
            "StreamViewType": "KEYS_ONLY"
        },
        "LatestStreamLabel": "2023-05-25T18:45:34.140",
        "LatestStreamArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
GameScores/stream/2023-05-25T18:45:34.140",
        "DeletionProtectionEnabled": false
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB ディベロッパーガイド」の「DynamoDB Streams の変更データキャプチャ」を参照してください。

例 9: Standard Infrequent Access クラスでテーブルを作成するには

次の例は、GameScores という名前のテーブルを作成し、Standard-Infrequent Access (DynamoDB Standard-IA) テーブルクラスを割り当てます。このテーブルクラスは、ストレージが主なコストとなるように最適化されています。

```
aws dynamodb create-table \
    --table-name GameScores \
    --attribute-
definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S AttributeName=GameTitle,AttributeType=S
 \
    --key-
schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \
    --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
    --table-class STANDARD_INFREQUENT_ACCESS
```

出力:

```
{
    "TableDescription": {
        "AttributeDefinitions": [
            {
                "AttributeName": "GameTitle",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "UserId",
                "AttributeType": "S"
            }
        ],
        "TableName": "GameScores",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "UserId",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "GameTitle",
                "KeyType": "RANGE"
            }
```

```
        ],
        "TableStatus": "CREATING",
        "CreationDateTime": "2023-05-25T18:33:07.581000+00:00",
        "ProvisionedThroughput": {
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "ReadCapacityUnits": 10,
            "WriteCapacityUnits": 5
        },
        "TableSizeBytes": 0,
        "ItemCount": 0,
        "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
        "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "TableClassSummary": {
            "TableClass": "STANDARD_INFREQUENT_ACCESS"
        },
        "DeletionProtectionEnabled": false
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB ディベロッパーガイド」の「テーブルクラス」を参照してください。

例 10: 削除保護を有効にしたテーブルを作成するには

次の例では、GameScores というテーブルを作成し、削除保護を有効にします。

```
aws dynamodb create-table \
    --table-name GameScores \
    --attribute-
definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S AttributeName=GameTitle,AttributeType=S
 \
    --key-
schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \
    --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
    --deletion-protection-enabled
```

出力:

```
{
    "TableDescription": {
        "AttributeDefinitions": [
            {
```

```
                "AttributeName": "GameTitle",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "UserId",
                "AttributeType": "S"
            }
        ],
        "TableName": "GameScores",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "UserId",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "GameTitle",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "TableStatus": "CREATING",
        "CreationDateTime": "2023-05-25T23:02:17.093000+00:00",
        "ProvisionedThroughput": {
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "ReadCapacityUnits": 10,
            "WriteCapacityUnits": 5
        },
        "TableSizeBytes": 0,
        "ItemCount": 0,
        "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
        "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "DeletionProtectionEnabled": true
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB ディベロッパーガイド」の「削除保護の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateTable」を参照してください。

### delete-backup

次のコード例は、delete-backup を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存の DynamoDB バックアップを削除するには

次の delete-backup の例は、指定した既存のバックアップを削除します。

```
aws dynamodb delete-backup \
    --backup-arn arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection/
backup/01576616366715-b4e58d3a
```

出力:

```
{
    "BackupDescription": {
        "BackupDetails": {
            "BackupArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/backup/01576616366715-b4e58d3a",
            "BackupName": "MusicCollectionBackup",
            "BackupSizeBytes": 0,
            "BackupStatus": "DELETED",
            "BackupType": "USER",
            "BackupCreationDateTime": 1576616366.715
        },
        "SourceTableDetails": {
            "TableName": "MusicCollection",
            "TableId": "b0c04bcc-309b-4352-b2ae-9088af169fe2",
            "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
            "TableSizeBytes": 0,
            "KeySchema": [
                {
                    "AttributeName": "Artist",
                    "KeyType": "HASH"
                },
                {
                    "AttributeName": "SongTitle",
                    "KeyType": "RANGE"
                }
            ],
            "TableCreationDateTime": 1576615228.571,
            "ProvisionedThroughput": {
                "ReadCapacityUnits": 5,
                "WriteCapacityUnits": 5
```

```
            },
            "ItemCount": 0,
            "BillingMode": "PROVISIONED"
        },
        "SourceTableFeatureDetails": {}
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「On-Demand Backup and Restore for DynamoDB」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteBackup」を参照してください。

### delete-item

次のコード例は、delete-item を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 項目を削除するには

次の delete-item の例は、MusicCollection テーブルから項目を削除し、削除した項目とそのリクエストで使用された容量に関する詳細を取得します。

```
aws dynamodb delete-item \
    --table-name MusicCollection \
    --key file://key.json \
    --return-values ALL_OLD \
    --return-consumed-capacity TOTAL \
    --return-item-collection-metrics SIZE
```

key.json の内容:

```
{
    "Artist": {"S": "No One You Know"},
    "SongTitle": {"S": "Scared of My Shadow"}
}
```

出力:

```
{
```

```
    "Attributes": {
        "AlbumTitle": {
            "S": "Blue Sky Blues"
        },
        "Artist": {
            "S": "No One You Know"
        },
        "SongTitle": {
            "S": "Scared of My Shadow"
        }
    },
    "ConsumedCapacity": {
        "TableName": "MusicCollection",
        "CapacityUnits": 2.0
    },
    "ItemCollectionMetrics": {
        "ItemCollectionKey": {
            "Artist": {
                "S": "No One You Know"
            }
        },
        "SizeEstimateRangeGB": [
            0.0,
            1.0
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB ディベロッパーガイド」の「項目を書き込みます」を参照してください。

例 2: 条件付きで項目を削除するには

次の例では、ProductCategory が Sporting Goods または Gardening Supplies で、その価格が 500 および 600 の場合のみ、ProductCatalog テーブルから項目を削除します。削除された項目に関する詳細が返されます。

```
aws dynamodb delete-item \
    --table-name ProductCatalog \
    --key '{"Id":{"N":"456"}}' \
    --condition-expression "(ProductCategory IN (:cat1, :cat2)) and (#P between :lo
 and :hi)" \
    --expression-attribute-names file://names.json \
```

```
    --expression-attribute-values file://values.json \
    --return-values ALL_OLD
```

names.json の内容:

```
{
    "#P": "Price"
}
```

values.json の内容:

```
{
    ":cat1": {"S": "Sporting Goods"},
    ":cat2": {"S": "Gardening Supplies"},
    ":lo": {"N": "500"},
    ":hi": {"N": "600"}
}
```

出力:

```
{
    "Attributes": {
        "Id": {
            "N": "456"
        },
        "Price": {
            "N": "550"
        },
        "ProductCategory": {
            "S": "Sporting Goods"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB ディベロッパーガイド」の「項目を書き込みます」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteItem」を参照してください。

### delete-table

次のコード例は、delete-table を使用する方法を示しています。

AWS CLI

テーブルを削除するには

以下の delete-table の例は MusicCollection テーブルを削除します。

```
aws dynamodb delete-table \
    --table-name MusicCollection
```

出力:

```
{
    "TableDescription": {
        "TableStatus": "DELETING",
        "TableSizeBytes": 0,
        "ItemCount": 0,
        "TableName": "MusicCollection",
        "ProvisionedThroughput": {
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "WriteCapacityUnits": 5,
            "ReadCapacityUnits": 5
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB ディベロッパーガイド」の「テーブルの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteTable」を参照してください。

### describe-backup

次のコード例は、describe-backup を使用する方法を示しています。

AWS CLI

テーブルの既存のバックアップに関する情報を取得するには

次の describe-backup の例では、指定し既存のバックアップの情報を表示します。

```
aws dynamodb describe-backup \
    --backup-arn arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection/
backup/01576616366715-b4e58d3a
```

出力:

```
{
    "BackupDescription": {
        "BackupDetails": {
            "BackupArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/backup/01576616366715-b4e58d3a",
            "BackupName": "MusicCollectionBackup",
            "BackupSizeBytes": 0,
            "BackupStatus": "AVAILABLE",
            "BackupType": "USER",
            "BackupCreationDateTime": 1576616366.715
        },
        "SourceTableDetails": {
            "TableName": "MusicCollection",
            "TableId": "b0c04bcc-309b-4352-b2ae-9088af169fe2",
            "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
            "TableSizeBytes": 0,
            "KeySchema": [
                {
                    "AttributeName": "Artist",
                    "KeyType": "HASH"
                },
                {
                    "AttributeName": "SongTitle",
                    "KeyType": "RANGE"
                }
            ],
            "TableCreationDateTime": 1576615228.571,
            "ProvisionedThroughput": {
                "ReadCapacityUnits": 5,
                "WriteCapacityUnits": 5
            },
            "ItemCount": 0,
            "BillingMode": "PROVISIONED"
        },
```

```
        "SourceTableFeatureDetails": {}
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「On-Demand Backup and Restore for DynamoDB」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeBackup」を参照してください。

### describe-continuous-backups

次のコード例は、describe-continuous-backups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DynamoDB テーブルの継続的バックアップに関する情報を取得するには

次の describe-continuous-backups の例では、MusicCollection テーブルの継続的バックアップ設定の詳細を表示します。

```
aws dynamodb describe-continuous-backups \
    --table-name MusicCollection
```

出力:

```
{
    "ContinuousBackupsDescription": {
        "ContinuousBackupsStatus": "ENABLED",
        "PointInTimeRecoveryDescription": {
            "PointInTimeRecoveryStatus": "DISABLED"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「Point-in-Time Recovery for DynamoDB」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeContinuousBackups」を参照してください。

### describe-contributor-insights

次のコード例は、describe-contributor-insights を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DynamoDB テーブルの Contributor Insights 設定を表示するには

次の describe-contributor-insights の例では、MusicCollection テーブルと AlbumTitle-index グローバルセカンダリインデックスの Contributor Insights 設定を表示します。

```
aws dynamodb describe-contributor-insights \
    --table-name MusicCollection \
    --index-name AlbumTitle-index
```

出力:

```
{
    "TableName": "MusicCollection",
    "IndexName": "AlbumTitle-index",
    "ContributorInsightsRuleList": [
        "DynamoDBContributorInsights-PKC-MusicCollection-1576629651520",
        "DynamoDBContributorInsights-SKC-MusicCollection-1576629651520",
        "DynamoDBContributorInsights-PKT-MusicCollection-1576629651520",
        "DynamoDBContributorInsights-SKT-MusicCollection-1576629651520"
    ],
    "ContributorInsightsStatus": "ENABLED",
    "LastUpdateDateTime": 1576629654.78
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「Analyzing Data Access Using CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeContributorInsights」を参照してください。

### describe-endpoints

次のコード例は、describe-endpoints を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リージョンエンドポイント情報を表示するには

次の describe-endpoints の例では、現在の AWS リージョンのエンドポイントの詳細を表示します。

```
aws dynamodb describe-endpoints
```

出力:

```
{
    "Endpoints": [
        {
            "Address": "dynamodb.us-west-2.amazonaws.com",
            "CachePeriodInMinutes": 1440
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS 全般リファレンス」の「Amazon DynamoDB Endpoints and Quotas」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEndpoints」を参照してください。

### describe-global-table-settings

次のコード例は、describe-global-table-settings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DynamoDB グローバルテーブルの設定に関する情報を取得するには

次の describe-global-table-settings の例では、MusicCollection グローバルテーブルの設定を表示します。

```
aws dynamodb describe-global-table-settings \
    --global-table-name MusicCollection
```

出力:

```
{
    "GlobalTableName": "MusicCollection",
    "ReplicaSettings": [
        {
            "RegionName": "us-east-1",
            "ReplicaStatus": "ACTIVE",
            "ReplicaProvisionedReadCapacityUnits": 10,
            "ReplicaProvisionedReadCapacityAutoScalingSettings": {
                "AutoScalingDisabled": true
            },
            "ReplicaProvisionedWriteCapacityUnits": 5,
            "ReplicaProvisionedWriteCapacityAutoScalingSettings": {
                "AutoScalingDisabled": true
            }
        },
        {
            "RegionName": "us-east-2",
            "ReplicaStatus": "ACTIVE",
            "ReplicaProvisionedReadCapacityUnits": 10,
            "ReplicaProvisionedReadCapacityAutoScalingSettings": {
                "AutoScalingDisabled": true
            },
            "ReplicaProvisionedWriteCapacityUnits": 5,
            "ReplicaProvisionedWriteCapacityAutoScalingSettings": {
                "AutoScalingDisabled": true
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「DynamoDB Global Tables」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeGlobalTableSettings」を参照してください。

### describe-global-table

次のコード例は、describe-global-table を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DynamoDB グローバルテーブルに関する情報を表示するには

次の describe-global-table の例では、MusicCollection グローバルテーブルの詳細を表示します。

```
aws dynamodb describe-global-table \
    --global-table-name MusicCollection
```

出力:

```
{
    "GlobalTableDescription": {
        "ReplicationGroup": [
            {
                "RegionName": "us-east-2"
            },
            {
                "RegionName": "us-east-1"
            }
        ],
        "GlobalTableArn": "arn:aws:dynamodb::123456789012:global-table/
MusicCollection",
        "CreationDateTime": 1576625818.532,
        "GlobalTableStatus": "ACTIVE",
        "GlobalTableName": "MusicCollection"
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「DynamoDB Global Tables」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeGlobalTable」を参照してください。

### describe-limits

次のコード例は、describe-limits を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロビジョニングされたキャパシティの制限を表示するには

次の describe-limits の例では、現在の AWS リージョンのアカウントにプロビジョニングされたキャパシティ制限を表示します。

```
aws dynamodb describe-limits
```

出力:

```
{
    "AccountMaxReadCapacityUnits": 80000,
    "AccountMaxWriteCapacityUnits": 80000,
    "TableMaxReadCapacityUnits": 40000,
    "TableMaxWriteCapacityUnits": 40000
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「Limits in DynamoDB」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeLimits」を参照してください。

### describe-table-replica-auto-scaling

次のコード例は、describe-table-replica-auto-scaling を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グローバルテーブルのレプリカ間で自動スケーリング設定を表示するには

次の describe-table-replica-auto-scaling の例では、MusicCollection グローバルテーブルのレプリカ間の自動スケーリング設定を表示します。

```
aws dynamodb describe-table-replica-auto-scaling \
    --table-name MusicCollection
```

出力:

```
{
    "TableAutoScalingDescription": {
        "TableName": "MusicCollection",
        "TableStatus": "ACTIVE",
        "Replicas": [
            {
                "RegionName": "us-east-1",
                "GlobalSecondaryIndexes": [],
                "ReplicaProvisionedReadCapacityAutoScalingSettings": {
```

```
                    "MinimumUnits": 5,
                    "MaximumUnits": 40000,
                    "AutoScalingRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
aws-service-role/dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable",
                    "ScalingPolicies": [
                        {
                            "PolicyName": "DynamoDBReadCapacityUtilization:table/
MusicCollection",
                            "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
                                "TargetValue": 70.0
                            }
                        }
                    ]
                },
                "ReplicaProvisionedWriteCapacityAutoScalingSettings": {
                    "MinimumUnits": 5,
                    "MaximumUnits": 40000,
                    "AutoScalingRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
aws-service-role/dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable",
                    "ScalingPolicies": [
                        {
                            "PolicyName": "DynamoDBWriteCapacityUtilization:table/
MusicCollection",
                            "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
                                "TargetValue": 70.0
                            }
                        }
                    ]
                },
                "ReplicaStatus": "ACTIVE"
            },
            {
                "RegionName": "us-east-2",
                "GlobalSecondaryIndexes": [],
                "ReplicaProvisionedReadCapacityAutoScalingSettings": {
                    "MinimumUnits": 5,
                    "MaximumUnits": 40000,
                    "AutoScalingRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
aws-service-role/dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable",
                    "ScalingPolicies": [
                        {
```

```
                            "PolicyName": "DynamoDBReadCapacityUtilization:table/
MusicCollection",
                            "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
                                "TargetValue": 70.0
                            }
                        }
                    ]
                },
                "ReplicaProvisionedWriteCapacityAutoScalingSettings": {
                    "MinimumUnits": 5,
                    "MaximumUnits": 40000,
                    "AutoScalingRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
aws-service-role/dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable",
                    "ScalingPolicies": [
                        {
                            "PolicyName": "DynamoDBWriteCapacityUtilization:table/
MusicCollection",
                            "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
                                "TargetValue": 70.0
                            }
                        }
                    ]
                },
                "ReplicaStatus": "ACTIVE"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「DynamoDB Global Tables」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTableReplicaAutoScaling」を参照してください。

### describe-table

次のコード例は、describe-table を使用する方法を示しています。

AWS CLI

テーブルを記述するには

次の describe-table の例は、MusicCollection テーブルを記述します。

```
aws dynamodb describe-table \
    --table-name MusicCollection
```

出力:

```
{
    "Table": {
        "AttributeDefinitions": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "AttributeType": "S"
            }
        ],
        "ProvisionedThroughput": {
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "WriteCapacityUnits": 5,
            "ReadCapacityUnits": 5
        },
        "TableSizeBytes": 0,
        "TableName": "MusicCollection",
        "TableStatus": "ACTIVE",
        "KeySchema": [
            {
                "KeyType": "HASH",
                "AttributeName": "Artist"
            },
            {
                "KeyType": "RANGE",
                "AttributeName": "SongTitle"
            }
        ],
        "ItemCount": 0,
        "CreationDateTime": 1421866952.062
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB ディベロッパーガイド」の「表の説明」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTable」を参照してください。

### describe-time-to-live

次のコード例は、describe-time-to-live を使用する方法を示しています。

AWS CLI

テーブルの Time to Live 設定を表示するには

次の describe-time-to-live の例は、MusicCollection テーブルの Time to Live 設定を表示します。

```
aws dynamodb describe-time-to-live \
    --table-name MusicCollection
```

出力:

```
{
    "TimeToLiveDescription": {
        "TimeToLiveStatus": "ENABLED",
        "AttributeName": "ttl"
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「Time to Live (TTL)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTimeToLive」を参照してください。

### get-item

次のコード例は、get-item を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: テーブル内の項目を読み込むには

次の get-item の例は、MusicCollection テーブルから項目を取得します。テーブルにはハッシュおよび範囲プライマリキー (ArtistおよびSongTitle) があるため、これらの属性の両方を指定する必要があります。このコマンドは、オペレーションによって消費される読み込み容量に関する情報も要求します。

```
aws dynamodb get-item \
    --table-name MusicCollection \
    --key file://key.json \
    --return-consumed-capacity TOTAL
```

key.json の内容:

```
{
    "Artist": {"S": "Acme Band"},
    "SongTitle": {"S": "Happy Day"}
}
```

出力:

```
{
    "Item": {
        "AlbumTitle": {
            "S": "Songs About Life"
        },
        "SongTitle": {
            "S": "Happy Day"
        },
        "Artist": {
            "S": "Acme Band"
        }
    },
    "ConsumedCapacity": {
        "TableName": "MusicCollection",
        "CapacityUnits": 0.5
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB ディベロッパーガイド」の「項目の読み込み」を参照してください。

例 2: 整合性のある読み込みを使用して項目を読み込むには

次の例では、強力な整合性のある読み込みを使用して MusicCollection テーブルから項目を読み込みます。

```
aws dynamodb get-item \
    --table-name MusicCollection \
    --key file://key.json \
    --consistent-read \
    --return-consumed-capacity TOTAL
```

key.json の内容:

```
{
    "Artist": {"S": "Acme Band"},
    "SongTitle": {"S": "Happy Day"}
}
```

出力:

```
{
    "Item": {
        "AlbumTitle": {
            "S": "Songs About Life"
        },
        "SongTitle": {
            "S": "Happy Day"
        },
        "Artist": {
            "S": "Acme Band"
        }
    },
    "ConsumedCapacity": {
        "TableName": "MusicCollection",
        "CapacityUnits": 1.0
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB ディベロッパーガイド」の「項目の読み込み」を参照してください。

例 3: 項目の特定の属性を取得するには

次の例は、射影式を使用して目的のアイテムの 3 つの属性のみを取得します。

```
aws dynamodb get-item \
    --table-name ProductCatalog \
    --key '{"Id": {"N": "102"}}' \
    --projection-expression "#T, #C, #P" \
    --expression-attribute-names file://names.json
```

names.json の内容:

```
{
    "#T": "Title",
    "#C": "ProductCategory",
    "#P": "Price"
}
```

出力:

```
{
    "Item": {
        "Price": {
            "N": "20"
        },
        "Title": {
            "S": "Book 102 Title"
        },
        "ProductCategory": {
            "S": "Book"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB ディベロッパーガイド」の「項目の読み込み」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetItem」を参照してください。

### list-backups

次のコード例は、list-backups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 既存の DynamoDB バックアップをすべて一覧表示するには

次の `list-backups` の例では、既存のバックアップをすべて一覧表示します。

```
aws dynamodb list-backups
```

出力:

```
{
    "BackupSummaries": [
        {
            "TableName": "MusicCollection",
            "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
            "BackupArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/backup/01234567890123-a1bcd234",
            "BackupName": "MusicCollectionBackup1",
            "BackupCreationDateTime": "2020-02-12T14:41:51.617000-08:00",
            "BackupStatus": "AVAILABLE",
            "BackupType": "USER",
            "BackupSizeBytes": 170
        },
        {
            "TableName": "MusicCollection",
            "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
            "BackupArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/backup/01234567890123-b2abc345",
            "BackupName": "MusicCollectionBackup2",
            "BackupCreationDateTime": "2020-06-26T11:08:35.431000-07:00",
            "BackupStatus": "AVAILABLE",
            "BackupType": "USER",
            "BackupSizeBytes": 400
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「On-Demand Backup and Restore for DynamoDB」を参照してください。

例 2: 特定の時間範囲内にユーザーが作成したバックアップを一覧表示するには

次の例では、作成日が 2020 年 1 月 1 日から 2020 年 3 月 1 日までの期間内にある、(DynamoDB によって自動的に作成されたバックアップではなく) ユーザーによって作成された MusicCollection テーブルのバックアップのみを一覧表示します。

```
aws dynamodb list-backups \
    --table-name MusicCollection \
    --time-range-lower-bound 1577836800 \
    --time-range-upper-bound 1583020800 \
    --backup-type USER
```

出力:

```
{
    "BackupSummaries": [
        {
            "TableName": "MusicCollection",
            "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
            "BackupArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/backup/01234567890123-a1bcd234",
            "BackupName": "MusicCollectionBackup1",
            "BackupCreationDateTime": "2020-02-12T14:41:51.617000-08:00",
            "BackupStatus": "AVAILABLE",
            "BackupType": "USER",
            "BackupSizeBytes": 170
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「On-Demand Backup and Restore for DynamoDB」を参照してください。

例 3: ページサイズを制限するには

次の例では、既存のすべてのバックアップのリストを返しますが、1 回の呼び出しで 1 つの項目のみを取得し、必要な場合は複数の呼び出しを実行してリスト全体を取得します。デフォルトのページサイズ (1000) を使用して大量のリソースに対してリストコマンドを実行する際に「タイムアウト」が発生する場合、ページサイズを制限してください。

```
aws dynamodb list-backups \
    --page-size 1
```

出力:

```
{
    "BackupSummaries": [
        {
            "TableName": "MusicCollection",
            "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
            "BackupArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/backup/01234567890123-a1bcd234",
            "BackupName": "MusicCollectionBackup1",
            "BackupCreationDateTime": "2020-02-12T14:41:51.617000-08:00",
            "BackupStatus": "AVAILABLE",
            "BackupType": "USER",
            "BackupSizeBytes": 170
        },
        {
            "TableName": "MusicCollection",
            "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
            "BackupArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/backup/01234567890123-b2abc345",
            "BackupName": "MusicCollectionBackup2",
            "BackupCreationDateTime": "2020-06-26T11:08:35.431000-07:00",
            "BackupStatus": "AVAILABLE",
            "BackupType": "USER",
            "BackupSizeBytes": 400
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「On-Demand Backup and Restore for DynamoDB」を参照してください。

例 4: 返される項目の数を制限するには

次の例では、返される項目の数を 1 に制限します。レスポンスには、次の結果ページの取得に使用する NextToken 値が含まれます。

```
aws dynamodb list-backups \
    --max-items 1
```

出力:

```
{
    "BackupSummaries": [
        {
            "TableName": "MusicCollection",
            "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
            "BackupArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/backup/01234567890123-a1bcd234",
            "BackupName": "MusicCollectionBackup1",
            "BackupCreationDateTime": "2020-02-12T14:41:51.617000-08:00",
            "BackupStatus": "AVAILABLE",
            "BackupType": "USER",
            "BackupSizeBytes": 170
        }
    ],
    "NextToken":
 "abCDeFGhiJKlmnOPqrSTuvwxYZ1aBCdEFghijK7LM51nOpqRSTuv3WxY3ZabC5dEFGhI2Jk3LmnoPQ6RST9"
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「On-Demand Backup and Restore for DynamoDB」を参照してください。

例 5: 次の結果ページを取得するには

次のコマンドは、list-backups コマンドへの前の呼び出しの NextToken 値を使用して、次の結果ページを取得します。この場合のレスポンスには NextToken 値が含まれていないため、結果の最後のページに達したことがわかります。

```
aws dynamodb list-backups \
    --starting-
token abCDeFGhiJKlmnOPqrSTuvwxYZ1aBCdEFghijK7LM51nOpqRSTuv3WxY3ZabC5dEFGhI2Jk3LmnoPQ6RST9
```

Output

```
{
    "BackupSummaries": [
        {
            "TableName": "MusicCollection",
            "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
            "BackupArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/backup/01234567890123-b2abc345",
            "BackupName": "MusicCollectionBackup2",
            "BackupCreationDateTime": "2020-06-26T11:08:35.431000-07:00",
            "BackupStatus": "AVAILABLE",
            "BackupType": "USER",
            "BackupSizeBytes": 400
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「On-Demand Backup and Restore for DynamoDB」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListBackups」を参照してください。

### `list-contributor-insights`

次のコード例は、`list-contributor-insights` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Contributor Insights の概要のリストを表示するには

次の `list-contributor-insights` の例では、Contributor Insights の概要のリストを示します。

```
aws dynamodb list-contributor-insights
```

出力:

```
{
    "ContributorInsightsSummaries": [
        {
```

```
            "TableName": "MusicCollection",
            "IndexName": "AlbumTitle-index",
            "ContributorInsightsStatus": "ENABLED"
        },
        {
            "TableName": "ProductCatalog",
            "ContributorInsightsStatus": "ENABLED"
        },
        {
            "TableName": "Forum",
            "ContributorInsightsStatus": "ENABLED"
        },
        {
            "TableName": "Reply",
            "ContributorInsightsStatus": "ENABLED"
        },
        {
            "TableName": "Thread",
            "ContributorInsightsStatus": "ENABLED"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「Analyzing Data Access Using CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB」を参照してください。

例 2: 返される項目の数を制限するには

次の例では、返される項目の数を 4 に制限します。レスポンスには、次の結果ページの取得に使用する NextToken 値が含まれます。

```
aws dynamodb list-contributor-insights \
    --max-results 4
```

出力:

```
{
    "ContributorInsightsSummaries": [
        {
            "TableName": "MusicCollection",
            "IndexName": "AlbumTitle-index",
            "ContributorInsightsStatus": "ENABLED"
```

```
        },
        {
            "TableName": "ProductCatalog",
            "ContributorInsightsStatus": "ENABLED"
        },
        {
            "TableName": "Forum",
            "ContributorInsightsStatus": "ENABLED"
        }
    ],
    "NextToken":
 "abCDeFGhiJKlmnOPqrSTuvwxYZ1aBCdEFghijK7LM51nOpqRSTuv3WxY3ZabC5dEFGhI2Jk3LmnoPQ6RST9"
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「Analyzing Data Access Using CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB」を参照してください。

例 3: 次の結果ページを取得するには

次のコマンドは、list-contributor-insights コマンドへの前の呼び出しの NextToken 値を使用して、次の結果ページを取得します。この場合のレスポンスには NextToken 値が含まれていないため、結果の最後のページに達したことがわかります。

```
aws dynamodb list-contributor-insights \
    --max-results 4 \
    --next-
token abCDeFGhiJKlmnOPqrSTuvwxYZ1aBCdEFghijK7LM51nOpqRSTuv3WxY3ZabC5dEFGhI2Jk3LmnoPQ6RST9
```

出力:

```
{
    "ContributorInsightsSummaries": [
        {
            "TableName": "Reply",
            "ContributorInsightsStatus": "ENABLED"
        },
        {
            "TableName": "Thread",
            "ContributorInsightsStatus": "ENABLED"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「Analyzing Data Access Using CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListContributorInsights」を参照してください。

### `list-global-tables`

次のコード例は、`list-global-tables` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存の DynamoDB グローバルテーブルを一覧表示するには

次の `list-global-tables` の例では、既存のグローバルテーブルをすべて一覧表示します。

```
aws dynamodb list-global-tables
```

出力:

```
{
    "GlobalTables": [
        {
            "GlobalTableName": "MusicCollection",
            "ReplicationGroup": [
                {
                    "RegionName": "us-east-2"
                },
                {
                    "RegionName": "us-east-1"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「DynamoDB Global Tables」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListGlobalTables」を参照してください。

### list-tables

次のコード例は、list-tables を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: テーブルを一覧表示するには

次の list-tables の例では、現在の AWS アカウントとリージョンに関連するすべてのテーブルを一覧表示します。

```
aws dynamodb list-tables
```

出力:

```
{
    "TableNames": [
        "Forum",
        "ProductCatalog",
        "Reply",
        "Thread"
    ]
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB ディベロッパーガイド」の「テーブル名のリスト化」を参照してください。

例 2: ページサイズを制限するには

次の例は、既存のすべてのテーブルのリストを返しますが、1 回の呼び出しで 1 つの項目のみを取得し、必要な場合は複数の呼び出しを実行してリスト全体を取得します。デフォルトのページサイズ (1000) を使用して大量のリソースに対してリストコマンドを実行する際に「タイムアウト」が発生する場合、ページサイズを制限してください。

```
aws dynamodb list-tables \
    --page-size 1
```

出力:

```
{
    "TableNames": [
```

```
        "Forum",
        "ProductCatalog",
        "Reply",
        "Thread"
    ]
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB ディベロッパーガイド」の「テーブル名のリスト化」を参照してください。

例 3: 返される項目の数を制限するには

次の例は、返される項目の数を 2 に制限します。レスポンスには、次の結果ページの取得に使用する NextToken 値が含まれます。

```
aws dynamodb list-tables \
    --max-items 2
```

出力:

```
{
    "TableNames": [
        "Forum",
        "ProductCatalog"
    ],
    "NextToken":
 "abCDeFGhiJKlmnOPqrSTuvwxYZ1aBCdEFghijK7LM51nOpqRSTuv3WxY3ZabC5dEFGhI2Jk3LmnoPQ6RST9"
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB ディベロッパーガイド」の「テーブル名のリスト化」を参照してください。

例 4: 次の結果ページを取得するには

次のコマンドは、list-tables コマンドへの前の呼び出しの NextToken 値を使用して、次の結果ページを取得します。この場合のレスポンスには NextToken 値が含まれていないため、結果の最後のページに達したことがわかります。

```
aws dynamodb list-tables \
    --starting-
token abCDeFGhiJKlmnOPqrSTuvwxYZ1aBCdEFghijK7LM51nOpqRSTuv3WxY3ZabC5dEFGhI2Jk3LmnoPQ6RST9
```

出力:

```
{
    "TableNames": [
        "Reply",
        "Thread"
    ]
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB ディベロッパーガイド」の「テーブル名のリスト化」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTables」を参照してください。

### `list-tags-of-resource`

次のコード例は、`list-tags-of-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: DynamoDB リソースのタグを一覧表示するには

次の `list-tags-of-resource` の例では、`MusicCollection` テーブルのタグを表示します。

```
aws dynamodb list-tags-of-resource \
    --resource-arn arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "Owner",
            "Value": "blueTeam"
        },
        {
            "Key": "Environment",
            "Value": "Production"
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「Tagging for DynamoDB」を参照してください。

例 2: 返されるタグの数を制限するには

次の例では、返されるタグの数を 1 に制限します。レスポンスには、次の結果ページの取得に使用する NextToken 値が含まれます。

```
aws dynamodb list-tags-of-resource \
    --resource-arn arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection \
    --max-items 1
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "Owner",
            "Value": "blueTeam"
        }
    ],
    "NextToken":
 "abCDeFGhiJKlmnOPqrSTuvwxYZ1aBCdEFghijK7LM51nOpqRSTuv3WxY3ZabC5dEFGhI2Jk3LmnoPQ6RST9"
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「Tagging for DynamoDB」を参照してください。

例 3: 次の結果ページを取得するには

次のコマンドは、list-tags-of-resource コマンドへの前の呼び出しの NextToken 値を使用して、次の結果ページを取得します。この場合のレスポンスには NextToken 値が含まれていないため、結果の最後のページに達したことがわかります。

```
aws dynamodb list-tags-of-resource \
    --resource-arn arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection \
    --starting-
token abCDeFGhiJKlmnOPqrSTuvwxYZ1aBCdEFghijK7LM51nOpqRSTuv3WxY3ZabC5dEFGhI2Jk3LmnoPQ6RST9
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "Environment",
            "Value": "Production"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「Tagging for DynamoDB」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsOfResource」を参照してください。

### put-item

次のコード例は、put-item を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: テーブルに項目を追加するには

次の put-item の例は、MusicCollection テーブルに新しい項目を追加します。

```
aws dynamodb put-item \
    --table-name MusicCollection \
    --item file://item.json \
    --return-consumed-capacity TOTAL \
    --return-item-collection-metrics SIZE
```

item.json の内容:

```
{
    "Artist": {"S": "No One You Know"},
    "SongTitle": {"S": "Call Me Today"},
    "AlbumTitle": {"S": "Greatest Hits"}
}
```

出力:

```
{
    "ConsumedCapacity": {
        "TableName": "MusicCollection",
        "CapacityUnits": 1.0
    },
    "ItemCollectionMetrics": {
        "ItemCollectionKey": {
            "Artist": {
                "S": "No One You Know"
            }
        },
        "SizeEstimateRangeGB": [
            0.0,
            1.0
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB ディベロッパーガイド」の「項目を書き込みます」を参照してください。

例 2: テーブル内の項目を条件付きで上書きするには

次の put-item の例は、MusicCollection テーブル内の既存の項目に Greatest Hits の値を持つ AlbumTitle 属性がある場合にのみ、その項目を上書きします。このコマンドは、その項目の以前の値を返します。

```
aws dynamodb put-item \
    --table-name MusicCollection \
    --item file://item.json \
    --condition-expression "#A = :A" \
    --expression-attribute-names file://names.json \
    --expression-attribute-values file://values.json \
    --return-values ALL_OLD
```

item.json の内容:

```
{
    "Artist": {"S": "No One You Know"},
    "SongTitle": {"S": "Call Me Today"},
    "AlbumTitle": {"S": "Somewhat Famous"}
```

```
}
```

names.json の内容:

```
{
    "#A": "AlbumTitle"
}
```

values.json の内容:

```
{
    ":A": {"S": "Greatest Hits"}
}
```

出力:

```
{
    "Attributes": {
        "AlbumTitle": {
            "S": "Greatest Hits"
        },
        "Artist": {
            "S": "No One You Know"
        },
        "SongTitle": {
            "S": "Call Me Today"
        }
    }
}
```

キーが存在する場合は、次のような出力が表示されます。

```
A client error (ConditionalCheckFailedException) occurred when calling the PutItem
 operation: The conditional request failed.
```

詳細については、「Amazon DynamoDB ディベロッパーガイド」の「項目を書き込みます」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutItem」を参照してください。

### query

次のコード例は、query を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: テーブルにクエリを実行するには

次の query の例では、MusicCollection テーブルの項目にクエリを実行します。テーブルにはハッシュおよび範囲プライマリキー (ArtistおよびSongTitle) がありますが、このクエリではハッシュキー値のみを指定します。「No One You Know」という名前のアーティストの曲タイトルが返されます。

```
aws dynamodb query \
    --table-name MusicCollection \
    --projection-expression "SongTitle" \
    --key-condition-expression "Artist = :v1" \
    --expression-attribute-values file://expression-attributes.json \
    --return-consumed-capacity TOTAL
```

expression-attributes.json の内容:

```
{
    ":v1": {"S": "No One You Know"}
}
```

出力:

```
{
    "Items": [
        {
            "SongTitle": {
                "S": "Call Me Today"
            },
            "SongTitle": {
                "S": "Scared of My Shadow"
            }
        }
    ],
    "Count": 2,
    "ScannedCount": 2,
    "ConsumedCapacity": {
```

```
        "TableName": "MusicCollection",
        "CapacityUnits": 0.5
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB ディベロッパーガイド」の「DynamoDB のクエリオペレーション」を参照してください。

例 2: 強力な整合性のある読み込みを使用してテーブルにクエリを実行し、インデックスを降順で走査するには

次の例では、最初の例と同じクエリを実行しますが、結果は逆の順序で返され、強力な整合性のある読み込みが使用されます。

```
aws dynamodb query \
    --table-name MusicCollection \
    --projection-expression "SongTitle" \
    --key-condition-expression "Artist = :v1" \
    --expression-attribute-values file://expression-attributes.json \
    --consistent-read \
    --no-scan-index-forward \
    --return-consumed-capacity TOTAL
```

expression-attributes.json の内容:

```
{
    ":v1": {"S": "No One You Know"}
}
```

出力:

```
{
    "Items": [
        {
            "SongTitle": {
                "S": "Scared of My Shadow"
            }
        },
        {
            "SongTitle": {
                "S": "Call Me Today"
```

```
            }
        }
    ],
    "Count": 2,
    "ScannedCount": 2,
    "ConsumedCapacity": {
        "TableName": "MusicCollection",
        "CapacityUnits": 1.0
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB ディベロッパーガイド」の「DynamoDB のクエリオペレーション」を参照してください。

例 3: 特定の結果を除外するには

次の例は、MusicCollection をクエリしますが、AlbumTitle 属性に特定の値を含む結果を除外します。このフィルターは項目が読み込まれた後に適用されるため、ScannedCount または ConsumedCapacity には影響しないことに注意してください。

```
aws dynamodb query \
    --table-name MusicCollection \
    --key-condition-expression "#n1 = :v1" \
    --filter-expression "NOT (#n2 IN (:v2, :v3))" \
    --expression-attribute-names file://names.json \
    --expression-attribute-values file://values.json \
    --return-consumed-capacity TOTAL
```

values.json の内容:

```
{
    ":v1": {"S": "No One You Know"},
    ":v2": {"S": "Blue Sky Blues"},
    ":v3": {"S": "Greatest Hits"}
}
```

names.json の内容:

```
{
    "#n1": "Artist",
    "#n2": "AlbumTitle"
```

```
}
```

出力:

```
{
    "Items": [
        {
            "AlbumTitle": {
                "S": "Somewhat Famous"
            },
            "Artist": {
                "S": "No One You Know"
            },
            "SongTitle": {
                "S": "Call Me Today"
            }
        }
    ],
    "Count": 1,
    "ScannedCount": 2,
    "ConsumedCapacity": {
        "TableName": "MusicCollection",
        "CapacityUnits": 0.5
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB ディベロッパーガイド」の「DynamoDB のクエリオペレーション」を参照してください。

例 4: 項目数だけを取得するには

次の例は、クエリに一致する項目数を取得しますが、項目自体は取得しません。

```
aws dynamodb query \
    --table-name MusicCollection \
    --select COUNT \
    --key-condition-expression "Artist = :v1" \
    --expression-attribute-values file://expression-attributes.json
```

expression-attributes.json の内容:

```
{
```

```
    ":v1": {"S": "No One You Know"}
}
```

出力:

```
{
    "Count": 2,
    "ScannedCount": 2,
    "ConsumedCapacity": null
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB ディベロッパーガイド」の「DynamoDB のクエリオペレーション」を参照してください。

例 5: インデックスをクエリするには

次の例は、ローカルセカンダリインデックス AlbumTitleIndex をクエリします。クエリは、ローカルセカンダリインデックスに射影されたベーステーブルのすべての属性を返します。ローカルセカンダリインデックスまたはグローバルセカンダリインデックスをクエリする場合は、table-name パラメータを使用してベーステーブルの名前も指定する必要があることに注意してください。

```
aws dynamodb query \
    --table-name MusicCollection \
    --index-name AlbumTitleIndex \
    --key-condition-expression "Artist = :v1" \
    --expression-attribute-values file://expression-attributes.json \
    --select ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES \
    --return-consumed-capacity INDEXES
```

expression-attributes.json の内容:

```
{
    ":v1": {"S": "No One You Know"}
}
```

出力:

```
{
    "Items": [
```

```
        {
            "AlbumTitle": {
                "S": "Blue Sky Blues"
            },
            "Artist": {
                "S": "No One You Know"
            },
            "SongTitle": {
                "S": "Scared of My Shadow"
            }
        },
        {
            "AlbumTitle": {
                "S": "Somewhat Famous"
            },
            "Artist": {
                "S": "No One You Know"
            },
            "SongTitle": {
                "S": "Call Me Today"
            }
        }
    ],
    "Count": 2,
    "ScannedCount": 2,
    "ConsumedCapacity": {
        "TableName": "MusicCollection",
        "CapacityUnits": 0.5,
        "Table": {
            "CapacityUnits": 0.0
        },
        "LocalSecondaryIndexes": {
            "AlbumTitleIndex": {
                "CapacityUnits": 0.5
            }
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB ディベロッパーガイド」の「DynamoDB のクエリオペレーション」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Query」を参照してください。

### restore-table-from-backup

次のコード例は、restore-table-from-backup を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存のバックアップから DynamoDB テーブルを復元するには

次の restore-table-from-backup の例では、指定したテーブルを既存のバックアップから削除します。

```
aws dynamodb restore-table-from-backup \
    --target-table-name MusicCollection \
    --backup-arnarn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection/
backup/01576616366715-b4e58d3a
```

出力:

```
{
    "TableDescription": {
        "AttributeDefinitions": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "AttributeType": "S"
            }
        ],
        "TableName": "MusicCollection2",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "TableStatus": "CREATING",
        "CreationDateTime": 1576618274.326,
```

```
        "ProvisionedThroughput": {
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "ReadCapacityUnits": 5,
            "WriteCapacityUnits": 5
        },
        "TableSizeBytes": 0,
        "ItemCount": 0,
        "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection2",
        "TableId": "114865c9-5ef3-496c-b4d1-c4cbdd2d44fb",
        "BillingModeSummary": {
            "BillingMode": "PROVISIONED"
        },
        "RestoreSummary": {
            "SourceBackupArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/backup/01576616366715-b4e58d3a",
            "SourceTableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
            "RestoreDateTime": 1576616366.715,
            "RestoreInProgress": true
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「On-Demand Backup and Restore for DynamoDB」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RestoreTableFromBackup」を参照してください。

### `restore-table-to-point-in-time`

次のコード例は、`restore-table-to-point-in-time` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DynamoDB テーブルを特定時点に復元するには

次の `restore-table-to-point-in-time` の例では、`MusicCollection` テーブルを指定した時点に復元します。

```
aws dynamodb restore-table-to-point-in-time \
    --source-table-name MusicCollection \
```

```
    --target-table-name MusicCollectionRestore \
    --restore-date-time 1576622404.0
```

出力:

```
{
    "TableDescription": {
        "AttributeDefinitions": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "AttributeType": "S"
            }
        ],
        "TableName": "MusicCollectionRestore",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "TableStatus": "CREATING",
        "CreationDateTime": 1576623311.86,
        "ProvisionedThroughput": {
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "ReadCapacityUnits": 5,
            "WriteCapacityUnits": 5
        },
        "TableSizeBytes": 0,
        "ItemCount": 0,
        "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollectionRestore",
        "TableId": "befd9e0e-1843-4dc6-a147-d6d00e85cb1f",
        "BillingModeSummary": {
            "BillingMode": "PROVISIONED"
        },
```

```
        "RestoreSummary": {
            "SourceTableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
            "RestoreDateTime": 1576622404.0,
            "RestoreInProgress": true
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「Point-in-Time Recovery for DynamoDB」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RestoreTableToPointInTime」を参照してください。

### scan

次のコード例は、scan を使用する方法を示しています。

AWS CLI

テーブルをスキャンするには

次の scan の例は、MusicCollection テーブル全体をスキャンし、その結果をアーティスト「No One You Know」の曲に絞り込みます。各項目について、アルバムタイトルと曲タイトルのみが返されます。

```
aws dynamodb scan \
    --table-name MusicCollection \
    --filter-expression "Artist = :a" \
    --projection-expression "#ST, #AT" \
    --expression-attribute-names file://expression-attribute-names.json \
    --expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json
```

expression-attribute-names.json の内容:

```
{
    "#ST": "SongTitle",
    "#AT":"AlbumTitle"
}
```

expression-attribute-values.json の内容:

```
{
    ":a": {"S": "No One You Know"}
}
```

出力:

```
{
    "Count": 2,
    "Items": [
        {
            "SongTitle": {
                "S": "Call Me Today"
            },
            "AlbumTitle": {
                "S": "Somewhat Famous"
            }
        },
        {
            "SongTitle": {
                "S": "Scared of My Shadow"
            },
            "AlbumTitle": {
                "S": "Blue Sky Blues"
            }
        }
    ],
    "ScannedCount": 3,
    "ConsumedCapacity": null
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB ディベロッパーガイド」の「DynamoDB でのスキャンの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Scan」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DynamoDB リソースにタグを追加するには

次の tag-resource の例では、タグのキー/値ペアを MusicCollection に追加します。

```
aws dynamodb tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection \
    --tags Key=Owner,Value=blueTeam
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「Tagging for DynamoDB」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### transact-get-items

次のコード例は、transact-get-items を使用する方法を示しています。

AWS CLI

1 つ以上のテーブルから複数の項目をアトミックに取得するには

次の transact-get-items の例では、複数の項目をアトミックに取得します。

```
aws dynamodb transact-get-items \
    --transact-items file://transact-items.json \
    --return-consumed-capacity TOTAL
```

transact-items.json の内容:

```
[
    {
        "Get": {
            "Key": {
                "Artist": {"S": "Acme Band"},
                "SongTitle": {"S": "Happy Day"}
            },
            "TableName": "MusicCollection"
```

```
        }
    },
    {
        "Get": {
            "Key": {
                "Artist": {"S": "No One You Know"},
                "SongTitle": {"S": "Call Me Today"}
            },
            "TableName": "MusicCollection"
        }
    }
]
```

出力:

```
{
    "ConsumedCapacity": [
        {
            "TableName": "MusicCollection",
            "CapacityUnits": 4.0,
            "ReadCapacityUnits": 4.0
        }
    ],
    "Responses": [
        {
            "Item": {
                "AlbumTitle": {
                    "S": "Songs About Life"
                },
                "Artist": {
                    "S": "Acme Band"
                },
                "SongTitle": {
                    "S": "Happy Day"
                }
            }
        },
        {
            "Item": {
                "AlbumTitle": {
                    "S": "Somewhat Famous"
                },
                "Artist": {
```

```
                    "S": "No One You Know"
                },
                "SongTitle": {
                    "S": "Call Me Today"
                }
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「Managing Complex Workflows with DynamoDB Transactions」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TransactGetItems」を参照してください。

### transact-write-items

次のコード例は、transact-write-items を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 1 つ以上のテーブルに項目をアトミックに書き込むには

次の transact-write-items の例では、1 つの項目を更新し、別の項目を削除します。いずれかのオペレーションが失敗した場合、または、いずれかのアイテムに Rating 属性が含まれている場合、オペレーションは失敗します。

```
aws dynamodb transact-write-items \
    --transact-items file://transact-items.json \
    --return-consumed-capacity TOTAL \
    --return-item-collection-metrics SIZE
```

transact-items.json ファイルの内容:

```
[
    {
        "Update": {
            "Key": {
                "Artist": {"S": "Acme Band"},
                "SongTitle": {"S": "Happy Day"}
            },
```

```
            "UpdateExpression": "SET AlbumTitle = :newval",
            "ExpressionAttributeValues": {
                ":newval": {"S": "Updated Album Title"}
            },
            "TableName": "MusicCollection",
            "ConditionExpression": "attribute_not_exists(Rating)"
        }
    },
    {
        "Delete": {
            "Key": {
                "Artist": {"S": "No One You Know"},
                "SongTitle": {"S": "Call Me Today"}
            },
            "TableName": "MusicCollection",
            "ConditionExpression": "attribute_not_exists(Rating)"
        }
    }
]
```

出力:

```
{
    "ConsumedCapacity": [
        {
            "TableName": "MusicCollection",
            "CapacityUnits": 10.0,
            "WriteCapacityUnits": 10.0
        }
    ],
    "ItemCollectionMetrics": {
        "MusicCollection": [
            {
                "ItemCollectionKey": {
                    "Artist": {
                        "S": "No One You Know"
                    }
                },
                "SizeEstimateRangeGB": [
                    0.0,
                    1.0
                ]
            },
```

```
            {
                "ItemCollectionKey": {
                    "Artist": {
                        "S": "Acme Band"
                    }
                },
                "SizeEstimateRangeGB": [
                    0.0,
                    1.0
                ]
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「Managing Complex Workflows with DynamoDB Transactions」を参照してください。

例 2: クライアントリクエストトークンを使用して項目をアトミックに書き込むには

次のコマンドは、クライアントリクエストトークンを使用して transact-write-items 呼び出しをべき等なもの、つまり、複数回の呼び出しが 1 回の呼び出しと同じ効果を持つようにします。

```
aws dynamodb transact-write-items \
    --transact-items file://transact-items.json \
    --client-request-token abc123
```

transact-items.json ファイルの内容:

```
[
    {
        "Update": {
            "Key": {
                "Artist": {"S": "Acme Band"},
                "SongTitle": {"S": "Happy Day"}
            },
            "UpdateExpression": "SET AlbumTitle = :newval",
            "ExpressionAttributeValues": {
                ":newval": {"S": "Updated Album Title"}
            },
            "TableName": "MusicCollection",
```

```
            "ConditionExpression": "attribute_not_exists(Rating)"
        }
    },
    {
        "Delete": {
            "Key": {
                "Artist": {"S": "No One You Know"},
                "SongTitle": {"S": "Call Me Today"}
            },
            "TableName": "MusicCollection",
            "ConditionExpression": "attribute_not_exists(Rating)"
        }
    }
]
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「Managing Complex Workflows with DynamoDB Transactions」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TransactWriteItems」を参照してください。

### `untag-resource`

次のコード例は、`untag-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DynamoDB リソースからタグを削除するには

次の `untag-resource` の例では、キー `Owner` を持つタグを `MusicCollection` テーブルから削除します。

```
aws dynamodb untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection \
    --tag-keys Owner
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「Tagging for DynamoDB」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-continuous-backups

次のコード例は、update-continuous-backups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DynamoDB テーブルの継続的バックアップ設定を更新するには

次の update-continuous-backups の例では、MusicCollection テーブルのポイントインタイムリカバリを有効にします。

```
aws dynamodb update-continuous-backups \
    --table-name MusicCollection \
    --point-in-time-recovery-specification PointInTimeRecoveryEnabled=true
```

出力:

```
{
    "ContinuousBackupsDescription": {
        "ContinuousBackupsStatus": "ENABLED",
        "PointInTimeRecoveryDescription": {
            "PointInTimeRecoveryStatus": "ENABLED",
            "EarliestRestorableDateTime": 1576622404.0,
            "LatestRestorableDateTime": 1576622404.0
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「Point-in-Time Recovery for DynamoDB」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateContinuousBackups」を参照してください。

### update-contributor-insights

次のコード例は、update-contributor-insights を使用する方法を示しています。

AWS CLI

テーブルで Contributor Insights を有効にするには

次の update-contributor-insights の例では、MusicCollection テーブルと AlbumTitle-index グローバルセカンダリインデックスで Contributor Insights を有効にします。

```
aws dynamodb update-contributor-insights \
    --table-name MusicCollection \
    --index-name AlbumTitle-index \
    --contributor-insights-action ENABLE
```

出力:

```
{
    "TableName": "MusicCollection",
    "IndexName": "AlbumTitle-index",
    "ContributorInsightsStatus": "ENABLING"
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「Analyzing Data Access Using CloudWatch Contributor Insights for DynamoDB」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateContributorInsights」を参照してください。

### update-global-table-settings

次のコード例は、update-global-table-settings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DynamoDB グローバルテーブルのプロビジョニングされた書き込みキャパシティ設定を更新するには

次の update-global-table-settings の例では、MusicCollection グローバルテーブルのプロビジョニングされた書き込みキャパシティを 15 に設定します。

```
aws dynamodb update-global-table-settings \
    --global-table-name MusicCollection \
```

```
    --global-table-provisioned-write-capacity-units 15
```

出力:

```
{
    "GlobalTableName": "MusicCollection",
    "ReplicaSettings": [
        {
            "RegionName": "eu-west-1",
            "ReplicaStatus": "UPDATING",
            "ReplicaProvisionedReadCapacityUnits": 10,
            "ReplicaProvisionedReadCapacityAutoScalingSettings": {
                "AutoScalingDisabled": true
            },
            "ReplicaProvisionedWriteCapacityUnits": 10,
            "ReplicaProvisionedWriteCapacityAutoScalingSettings": {
                "AutoScalingDisabled": true
            }
        },
        {
            "RegionName": "us-east-1",
            "ReplicaStatus": "UPDATING",
            "ReplicaProvisionedReadCapacityUnits": 10,
            "ReplicaProvisionedReadCapacityAutoScalingSettings": {
                "AutoScalingDisabled": true
            },
            "ReplicaProvisionedWriteCapacityUnits": 10,
            "ReplicaProvisionedWriteCapacityAutoScalingSettings": {
                "AutoScalingDisabled": true
            }
        },
        {
            "RegionName": "us-east-2",
            "ReplicaStatus": "UPDATING",
            "ReplicaProvisionedReadCapacityUnits": 10,
            "ReplicaProvisionedReadCapacityAutoScalingSettings": {
                "AutoScalingDisabled": true
            },
            "ReplicaProvisionedWriteCapacityUnits": 10,
            "ReplicaProvisionedWriteCapacityAutoScalingSettings": {
                "AutoScalingDisabled": true
            }
        }
```

```
    ]
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「DynamoDB Global Tables」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateGlobalTableSettings」を参照してください。

### update-global-table

次のコード例は、update-global-table を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DynamoDB グローバルテーブルを更新するには

次の update-global-table の例では、指定したリージョンのレプリカを MusicCollection グローバルテーブルに追加します。

```
aws dynamodb update-global-table \
    --global-table-name MusicCollection \
    --replica-updates Create={RegionName=eu-west-1}
```

出力:

```
{
    "GlobalTableDescription": {
        "ReplicationGroup": [
            {
                "RegionName": "eu-west-1"
            },
            {
                "RegionName": "us-east-2"
            },
            {
                "RegionName": "us-east-1"
            }
        ],
        "GlobalTableArn": "arn:aws:dynamodb::123456789012:global-table/
MusicCollection",
        "CreationDateTime": 1576625818.532,
```

```
        "GlobalTableStatus": "ACTIVE",
        "GlobalTableName": "MusicCollection"
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「DynamoDB Global Tables」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateGlobalTable」を参照してください。

### update-item

次のコード例は、update-item を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: テーブル内の項目を更新するには

次の update-item の例では、MusicCollection テーブルの項目を更新します。新しい属性 (Year) を追加して、AlbumTitle 属性を更新します。更新後に表示される項目内の属性はすべて、レスポンスで返されます。

```
aws dynamodb update-item \
    --table-name MusicCollection \
    --key file://key.json \
    --update-expression "SET #Y = :y, #AT = :t" \
    --expression-attribute-names file://expression-attribute-names.json \
    --expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json  \
    --return-values ALL_NEW \
    --return-consumed-capacity TOTAL \
    --return-item-collection-metrics SIZE
```

key.json の内容:

```
{
    "Artist": {"S": "Acme Band"},
    "SongTitle": {"S": "Happy Day"}
}
```

expression-attribute-names.json の内容:

```
{
    "#Y":"Year", "#AT":"AlbumTitle"
}
```

expression-attribute-values.json の内容:

```
{
    ":y":{"N": "2015"},
    ":t":{"S": "Louder Than Ever"}
}
```

出力:

```
{
    "Attributes": {
        "AlbumTitle": {
            "S": "Louder Than Ever"
        },
        "Awards": {
            "N": "10"
        },
        "Artist": {
            "S": "Acme Band"
        },
        "Year": {
            "N": "2015"
        },
        "SongTitle": {
            "S": "Happy Day"
        }
    },
    "ConsumedCapacity": {
        "TableName": "MusicCollection",
        "CapacityUnits": 3.0
    },
    "ItemCollectionMetrics": {
        "ItemCollectionKey": {
            "Artist": {
                "S": "Acme Band"
            }
        },
        "SizeEstimateRangeGB": [
```

```
            0.0,
            1.0
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB ディベロッパーガイド」の「項目を書き込みます」を参照してください。

例 2: 項目を条件付きで更新するには

次の例は、既存の項目に Year 属性がない場合にのみ、MusicCollection テーブル内の項目を更新します。

```
aws dynamodb update-item \
    --table-name MusicCollection \
    --key file://key.json \
    --update-expression "SET #Y = :y, #AT = :t" \
    --expression-attribute-names file://expression-attribute-names.json \
    --expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json  \
    --condition-expression "attribute_not_exists(#Y)"
```

key.json の内容:

```
{
    "Artist": {"S": "Acme Band"},
    "SongTitle": {"S": "Happy Day"}
}
```

expression-attribute-names.json の内容:

```
{
    "#Y":"Year",
    "#AT":"AlbumTitle"
}
```

expression-attribute-values.json の内容:

```
{
    ":y":{"N": "2015"},
    ":t":{"S": "Louder Than Ever"}
```

```
}
```

項目にすでに Year 属性がある場合、DynamoDB は次の出力を返します。

```
An error occurred (ConditionalCheckFailedException) when calling the UpdateItem
 operation: The conditional request failed
```

詳細については、「Amazon DynamoDB ディベロッパーガイド」の「項目を書き込みます」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateItem」を参照してください。

### update-table-replica-auto-scaling

次のコード例は、update-table-replica-auto-scaling を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グローバルテーブルのレプリカ間で自動スケーリング設定を更新するには

次の update-table-replica-auto-scaling の例では、指定したグローバルテーブルのレプリカ間の書き込みキャパシティ自動スケーリング設定を更新します。

```
aws dynamodb update-table-replica-auto-scaling \
    --table-name MusicCollection \
    --provisioned-write-capacity-auto-scaling-update file://auto-scaling-policy.json
```

auto-scaling-policy.json の内容:

```
{
    "MinimumUnits": 10,
    "MaximumUnits": 100,
    "AutoScalingDisabled": false,
    "ScalingPolicyUpdate": {
        "PolicyName": "DynamoDBWriteCapacityUtilization:table/MusicCollection",
        "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
            "TargetValue": 80
        }
    }
}
```

出力:

```
{
    "TableAutoScalingDescription": {
        "TableName": "MusicCollection",
        "TableStatus": "ACTIVE",
        "Replicas": [
            {
                "RegionName": "eu-central-1",
                "GlobalSecondaryIndexes": [],
                "ReplicaProvisionedReadCapacityAutoScalingSettings": {
                    "MinimumUnits": 5,
                    "MaximumUnits": 40000,
                    "AutoScalingRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
aws-service-role/dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable",
                    "ScalingPolicies": [
                        {
                            "PolicyName": "DynamoDBReadCapacityUtilization:table/
MusicCollection",
                            "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
                                "TargetValue": 70.0
                            }
                        }
                    ]
                },
                "ReplicaProvisionedWriteCapacityAutoScalingSettings": {
                    "MinimumUnits": 10,
                    "MaximumUnits": 100,
                    "AutoScalingRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
aws-service-role/dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable",
                    "ScalingPolicies": [
                        {
                            "PolicyName": "DynamoDBWriteCapacityUtilization:table/
MusicCollection",
                            "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
                                "TargetValue": 80.0
                            }
                        }
                    ]
                },
                "ReplicaStatus": "ACTIVE"
            },
```

```
            {
                "RegionName": "us-east-1",
                "GlobalSecondaryIndexes": [],
                "ReplicaProvisionedReadCapacityAutoScalingSettings": {
                    "MinimumUnits": 5,
                    "MaximumUnits": 40000,
                    "AutoScalingRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
aws-service-role/dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable",
                    "ScalingPolicies": [
                        {
                            "PolicyName": "DynamoDBReadCapacityUtilization:table/
MusicCollection",
                            "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
                                "TargetValue": 70.0
                            }
                        }
                    ]
                },
                "ReplicaProvisionedWriteCapacityAutoScalingSettings": {
                    "MinimumUnits": 10,
                    "MaximumUnits": 100,
                    "AutoScalingRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
aws-service-role/dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable",
                    "ScalingPolicies": [
                        {
                            "PolicyName": "DynamoDBWriteCapacityUtilization:table/
MusicCollection",
                            "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
                                "TargetValue": 80.0
                            }
                        }
                    ]
                },
                "ReplicaStatus": "ACTIVE"
            },
            {
                "RegionName": "us-east-2",
                "GlobalSecondaryIndexes": [],
                "ReplicaProvisionedReadCapacityAutoScalingSettings": {
                    "MinimumUnits": 5,
                    "MaximumUnits": 40000,
```

```
                    "AutoScalingRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
aws-service-role/dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable",
                    "ScalingPolicies": [
                        {
                            "PolicyName": "DynamoDBReadCapacityUtilization:table/
MusicCollection",
                            "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
                                "TargetValue": 70.0
                            }
                        }
                    ]
                },
                "ReplicaProvisionedWriteCapacityAutoScalingSettings": {
                    "MinimumUnits": 10,
                    "MaximumUnits": 100,
                    "AutoScalingRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
aws-service-role/dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable",
                    "ScalingPolicies": [
                        {
                            "PolicyName": "DynamoDBWriteCapacityUtilization:table/
MusicCollection",
                            "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
                                "TargetValue": 80.0
                            }
                        }
                    ]
                },
                "ReplicaStatus": "ACTIVE"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「DynamoDB Global Tables」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateTableReplicaAutoScaling」を参照してください。

### update-table

次のコード例は、update-table を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: テーブルの請求モードを変更するには

次の update-table 例は、MusicCollection テーブルにプロビジョニングされた読み取り/書き込みキャパシティを増やします。

```
aws dynamodb update-table \
    --table-name MusicCollection \
    --billing-mode PROVISIONED \
    --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=15,WriteCapacityUnits=10
```

出力:

```
{
    "TableDescription": {
        "AttributeDefinitions": [
            {
                "AttributeName": "AlbumTitle",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "AttributeType": "S"
            }
        ],
        "TableName": "MusicCollection",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "KeyType": "RANGE"
```

```
            }
        ],
        "TableStatus": "UPDATING",
        "CreationDateTime": "2020-05-26T15:59:49.473000-07:00",
        "ProvisionedThroughput": {
            "LastIncreaseDateTime": "2020-07-28T13:18:18.921000-07:00",
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "ReadCapacityUnits": 15,
            "WriteCapacityUnits": 10
        },
        "TableSizeBytes": 182,
        "ItemCount": 2,
        "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection",
        "TableId": "abcd0123-01ab-23cd-0123-abcdef123456",
        "BillingModeSummary": {
            "BillingMode": "PROVISIONED",
            "LastUpdateToPayPerRequestDateTime": "2020-07-28T13:14:48.366000-07:00"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「テーブルの更新」を参照してください。

例 2: グローバルセカンダリインデックスを作成するには

次の例は、MusicCollection テーブルにグローバルセカンダリインデックスを追加します。

```
aws dynamodb update-table \
    --table-name MusicCollection \
    --attribute-definitions AttributeName=AlbumTitle,AttributeType=S \
    --global-secondary-index-updates file://gsi-updates.json
```

gsi-updates.json の内容:

```
[
    {
        "Create": {
            "IndexName": "AlbumTitle-index",
            "KeySchema": [
                {
                    "AttributeName": "AlbumTitle",
                    "KeyType": "HASH"
```

```
                }
            ],
            "ProvisionedThroughput": {
                "ReadCapacityUnits": 10,
                "WriteCapacityUnits": 10
            },
            "Projection": {
                "ProjectionType": "ALL"
            }
        }
    }
]
```

出力:

```
{
    "TableDescription": {
        "AttributeDefinitions": [
            {
                "AttributeName": "AlbumTitle",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "AttributeType": "S"
            }
        ],
        "TableName": "MusicCollection",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "TableStatus": "UPDATING",
```

```
        "CreationDateTime": "2020-05-26T15:59:49.473000-07:00",
        "ProvisionedThroughput": {
            "LastIncreaseDateTime": "2020-07-28T12:59:17.537000-07:00",
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "ReadCapacityUnits": 15,
            "WriteCapacityUnits": 10
        },
        "TableSizeBytes": 182,
        "ItemCount": 2,
        "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection",
        "TableId": "abcd0123-01ab-23cd-0123-abcdef123456",
        "BillingModeSummary": {
            "BillingMode": "PROVISIONED",
            "LastUpdateToPayPerRequestDateTime": "2020-07-28T13:14:48.366000-07:00"
        },
        "GlobalSecondaryIndexes": [
            {
                "IndexName": "AlbumTitle-index",
                "KeySchema": [
                    {
                        "AttributeName": "AlbumTitle",
                        "KeyType": "HASH"
                    }
                ],
                "Projection": {
                    "ProjectionType": "ALL"
                },
                "IndexStatus": "CREATING",
                "Backfilling": false,
                "ProvisionedThroughput": {
                    "NumberOfDecreasesToday": 0,
                    "ReadCapacityUnits": 10,
                    "WriteCapacityUnits": 10
                },
                "IndexSizeBytes": 0,
                "ItemCount": 0,
                "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/index/AlbumTitle-index"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「テーブルの更新」を参照してください。

例 3: テーブルで DynamoDB Streams を有効化するには

次のコマンドは、`MusicCollection` テーブルで DynamoDB Streams を有効化します。

```
aws dynamodb update-table \
    --table-name MusicCollection \
    --stream-specification StreamEnabled=true,StreamViewType=NEW_IMAGE
```

出力:

```
{
    "TableDescription": {
        "AttributeDefinitions": [
            {
                "AttributeName": "AlbumTitle",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "AttributeType": "S"
            }
        ],
        "TableName": "MusicCollection",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "TableStatus": "UPDATING",
        "CreationDateTime": "2020-05-26T15:59:49.473000-07:00",
        "ProvisionedThroughput": {
```

```
            "LastIncreaseDateTime": "2020-07-28T12:59:17.537000-07:00",
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "ReadCapacityUnits": 15,
            "WriteCapacityUnits": 10
        },
        "TableSizeBytes": 182,
        "ItemCount": 2,
        "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection",
        "TableId": "abcd0123-01ab-23cd-0123-abcdef123456",
        "BillingModeSummary": {
            "BillingMode": "PROVISIONED",
            "LastUpdateToPayPerRequestDateTime": "2020-07-28T13:14:48.366000-07:00"
        },
        "LocalSecondaryIndexes": [
            {
                "IndexName": "AlbumTitleIndex",
                "KeySchema": [
                    {
                        "AttributeName": "Artist",
                        "KeyType": "HASH"
                    },
                    {
                        "AttributeName": "AlbumTitle",
                        "KeyType": "RANGE"
                    }
                ],
                "Projection": {
                    "ProjectionType": "INCLUDE",
                    "NonKeyAttributes": [
                        "Year",
                        "Genre"
                    ]
                },
                "IndexSizeBytes": 139,
                "ItemCount": 2,
                "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/index/AlbumTitleIndex"
            }
        ],
        "GlobalSecondaryIndexes": [
            {
                "IndexName": "AlbumTitle-index",
                "KeySchema": [
                    {
```

```
                        "AttributeName": "AlbumTitle",
                        "KeyType": "HASH"
                    }
                ],
                "Projection": {
                    "ProjectionType": "ALL"
                },
                "IndexStatus": "ACTIVE",
                "ProvisionedThroughput": {
                    "NumberOfDecreasesToday": 0,
                    "ReadCapacityUnits": 10,
                    "WriteCapacityUnits": 10
                },
                "IndexSizeBytes": 0,
                "ItemCount": 0,
                "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/index/AlbumTitle-index"
            }
        ],
        "StreamSpecification": {
            "StreamEnabled": true,
            "StreamViewType": "NEW_IMAGE"
        },
        "LatestStreamLabel": "2020-07-28T21:53:39.112",
        "LatestStreamArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/stream/2020-07-28T21:53:39.112"
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「テーブルの更新」を参照してください。

例 4: サーバー側の暗号化を有効化するには

次の例は、MusicCollection テーブルでサーバー側の暗号化を有効します。

```
aws dynamodb update-table \
    --table-name MusicCollection \
    --sse-specification Enabled=true,SSEType=KMS
```

出力:

```
{
```

```
    "TableDescription": {
        "AttributeDefinitions": [
            {
                "AttributeName": "AlbumTitle",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "AttributeType": "S"
            }
        ],
        "TableName": "MusicCollection",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "TableStatus": "ACTIVE",
        "CreationDateTime": "2020-05-26T15:59:49.473000-07:00",
        "ProvisionedThroughput": {
            "LastIncreaseDateTime": "2020-07-28T12:59:17.537000-07:00",
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "ReadCapacityUnits": 15,
            "WriteCapacityUnits": 10
        },
        "TableSizeBytes": 182,
        "ItemCount": 2,
        "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection",
        "TableId": "abcd0123-01ab-23cd-0123-abcdef123456",
        "BillingModeSummary": {
            "BillingMode": "PROVISIONED",
            "LastUpdateToPayPerRequestDateTime": "2020-07-28T13:14:48.366000-07:00"
        },
        "LocalSecondaryIndexes": [
            {
```

```
                "IndexName": "AlbumTitleIndex",
                "KeySchema": [
                    {
                        "AttributeName": "Artist",
                        "KeyType": "HASH"
                    },
                    {
                        "AttributeName": "AlbumTitle",
                        "KeyType": "RANGE"
                    }
                ],
                "Projection": {
                    "ProjectionType": "INCLUDE",
                    "NonKeyAttributes": [
                        "Year",
                        "Genre"
                    ]
                },
                "IndexSizeBytes": 139,
                "ItemCount": 2,
                "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/index/AlbumTitleIndex"
            }
        ],
        "GlobalSecondaryIndexes": [
            {
                "IndexName": "AlbumTitle-index",
                "KeySchema": [
                    {
                        "AttributeName": "AlbumTitle",
                        "KeyType": "HASH"
                    }
                ],
                "Projection": {
                    "ProjectionType": "ALL"
                },
                "IndexStatus": "ACTIVE",
                "ProvisionedThroughput": {
                    "NumberOfDecreasesToday": 0,
                    "ReadCapacityUnits": 10,
                    "WriteCapacityUnits": 10
                },
                "IndexSizeBytes": 0,
                "ItemCount": 0,
```

```
                "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/index/AlbumTitle-index"
            }
        ],
        "StreamSpecification": {
            "StreamEnabled": true,
            "StreamViewType": "NEW_IMAGE"
        },
        "LatestStreamLabel": "2020-07-28T21:53:39.112",
        "LatestStreamArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/stream/2020-07-28T21:53:39.112",
        "SSEDescription": {
            "Status": "UPDATING"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「テーブルの更新」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateTable」を参照してください。

### update-time-to-live

次のコード例は、update-time-to-live を使用する方法を示しています。

AWS CLI

テーブルの Time to Live 設定を更新するには

次の update-time-to-live 例は、指定したテーブルの Time to Live を有効にします。

```
aws dynamodb update-time-to-live \
    --table-name MusicCollection \
    --time-to-live-specification Enabled=true,AttributeName=ttl
```

出力:

```
{
    "TimeToLiveSpecification": {
        "Enabled": true,
```

```
        "AttributeName": "ttl"
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「Time to Live (TTL)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateTimeToLive」を参照してください。

## AWS CLI を使用した DynamoDB の例

次のコード例は、DynamoDB Streams で AWS Command Line Interfaceを使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `describe-stream`

次のコード例は、`describe-stream` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DynamoDB ストリームに関する情報を取得するには

次の `describe-stream` コマンドは、特定の DynamoDB ストリームに関する情報を表示します。

```
aws dynamodbstreams describe-stream \
```

```
    --stream-arn arn:aws:dynamodb:us-west-1:123456789012:table/Music/
stream/2019-10-22T18:02:01.576
```

出力:

```
{
    "StreamDescription": {
        "StreamArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-1:123456789012:table/Music/
stream/2019-10-22T18:02:01.576",
        "StreamLabel": "2019-10-22T18:02:01.576",
        "StreamStatus": "ENABLED",
        "StreamViewType": "NEW_AND_OLD_IMAGES",
        "CreationRequestDateTime": 1571767321.571,
        "TableName": "Music",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "Shards": [
            {
                "ShardId": "shardId-00000001571767321804-697ce3d2",
                "SequenceNumberRange": {
                    "StartingSequenceNumber": "400000000000642977831",
                    "EndingSequenceNumber": "400000000000642977831"
                }
            },
            {
                "ShardId": "shardId-00000001571780995058-40810d86",
                "SequenceNumberRange": {
                    "StartingSequenceNumber": "757400000000005655171150"
                },
                "ParentShardId": "shardId-00000001571767321804-697ce3d2"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「Capturing Table Activity with DynamoDB Streams」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeStream」を参照してください。

### get-records

次のコード例は、get-records を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Dynamodb ストリームからレコードを取得するには

次の get-records コマンドは、指定した Amazon DynamoDB シャードイテレーターを使用してレコードを取得します。

```
aws dynamodbstreams get-records \
    --shard-iterator "arn:aws:dynamodb:us-west-1:123456789012:table/Music/
stream/2019-10-22T18:02:01.576|1|
AAAAAAAAAAGgM3YZ89vLZZxjmoQeo33r9M4x3+zmmTLsiL86MfrF4+B4EbsByi52InVmiONmy6xVW4IRcIIbs1z07MN1
+CjNPlqQjnyRSAnfOwWmKhL1/KNParWSfz2odf780oOObIDIWRRMkt7+Hyzh9SD
+hFxFAWR5C7QIlOXPc8mRBfNIazfrVCjJK8/jsjCzsqNyXKzJbhh+GXCoxYN
+Kpmg4nyj1EAsYhbGL35muvHFoHjcyuynbsczbWaXNfThDwRAyvoTmc8XhHKtAWUbJiaVd8ZPtQwDsThCrmDRPIdmTRG
+w/lEGS05ha1qNP+Vl4+tuhz2TRnhnJo/pny9GI/yGpce97mWvSPr5KPwy+Dtcm5BHayBs
+PVYHITaTliInFlT
+LCwvaz1QH3MY3b8A05Z800wjpktm60iQqtMeDwN4NX6FrcxR34JoFKGsgR8XkHVJzz2xr1xqSJ12ycpNTyHnndusw==
```

出力:

```
{
    "Records": [
        {
            "eventID": "c3b5d798eef6215d42f8137b19a88e50",
            "eventName": "INSERT",
            "eventVersion": "1.1",
            "eventSource": "aws:dynamodb",
            "awsRegion": "us-west-1",
            "dynamodb": {
                "ApproximateCreationDateTime": 1571849028.0,
                "Keys": {
                    "Artist": {
                        "S": "No One You Know"
```

```
                    },
                    "SongTitle": {
                        "S": "Call Me Today"
                    }
                },
                "NewImage": {
                    "AlbumTitle": {
                        "S": "Somewhat Famous"
                    },
                    "Artist": {
                        "S": "No One You Know"
                    },
                    "Awards": {
                        "N": "1"
                    },
                    "SongTitle": {
                        "S": "Call Me Today"
                    }
                },
                "SequenceNumber": "700000000013256296913",
                "SizeBytes": 119,
                "StreamViewType": "NEW_AND_OLD_IMAGES"
            }
        },
        {
            "eventID": "878960a6967867e2da16b27380a27328",
            "eventName": "INSERT",
            "eventVersion": "1.1",
            "eventSource": "aws:dynamodb",
            "awsRegion": "us-west-1",
            "dynamodb": {
                "ApproximateCreationDateTime": 1571849029.0,
                "Keys": {
                    "Artist": {
                        "S": "Acme Band"
                    },
                    "SongTitle": {
                        "S": "Happy Day"
                    }
                },
                "NewImage": {
                    "AlbumTitle": {
                        "S": "Songs About Life"
                    },
```

```
                    "Artist": {
                        "S": "Acme Band"
                    },
                    "Awards": {
                        "N": "10"
                    },
                    "SongTitle": {
                        "S": "Happy Day"
                    }
                },
                "SequenceNumber": "800000000013256297217",
                "SizeBytes": 100,
                "StreamViewType": "NEW_AND_OLD_IMAGES"
            }
        },
        {
            "eventID": "520fabde080e159fc3710b15ee1d4daa",
            "eventName": "MODIFY",
            "eventVersion": "1.1",
            "eventSource": "aws:dynamodb",
            "awsRegion": "us-west-1",
            "dynamodb": {
                "ApproximateCreationDateTime": 1571849734.0,
                "Keys": {
                    "Artist": {
                        "S": "Acme Band"
                    },
                    "SongTitle": {
                        "S": "Happy Day"
                    }
                },
                "NewImage": {
                    "AlbumTitle": {
                        "S": "Updated Album Title"
                    },
                    "Artist": {
                        "S": "Acme Band"
                    },
                    "Awards": {
                        "N": "10"
                    },
                    "SongTitle": {
                        "S": "Happy Day"
                    }
```

```
                },
                "OldImage": {
                    "AlbumTitle": {
                        "S": "Songs About Life"
                    },
                    "Artist": {
                        "S": "Acme Band"
                    },
                    "Awards": {
                        "N": "10"
                    },
                    "SongTitle": {
                        "S": "Happy Day"
                    }
                },
                "SequenceNumber": "900000000013256687845",
                "SizeBytes": 170,
                "StreamViewType": "NEW_AND_OLD_IMAGES"
            }
        }
    ],
    "NextShardIterator": "arn:aws:dynamodb:us-west-1:123456789012:table/
Music/stream/2019-10-23T16:41:08.740|1|AAAAAAAAAAEhEI04jkFLW
+LKOwivjT8d/IHEh3iExV2xK00aTxEzVy1C1C7Kbb5+ZOW6bT9VQ2n1/
mrs7+PRiaOZCHJu7JHJVW7zlsqOi/ges3fw8GYEymyL+piEk35cx67rQqwKKyq
+Q6w9JyjreIOj4F2lWLV26lBwRTrIYC4IB7C3BZZK4715QwYdDxNdVHiSBRZX8UqoS6WOt0F87xZLNB9F/
NhYBLXi/wcGvAcBcC0TNIOH+N0NqwtoB/
FGCkNrf8YZ0xRoNN6RgGuVWHF3pxOhxEJeFZoSoJTIKeG9YcYxzi5Ci/
mhdtm7tBXnbw5c6xmsGsBqTirNjlDyJLcWl8Cl0UOLX63Ufo/5QliztcjEbKsQe28x8LM8o7VH1Is0fF/
ITt8awSA4igyJS0P87GN8Qri8kj8iaE35805jBHWF2wvwT6Iy2xGrR2r2HzYps9dwGOarVdEITaJfWzNoL4HajMhmREZ
+V04i1YIeHMXJfcwetNRuIbdQXfJht2NQZa4PVV6iknY6d19MrdbSTMKoqAuvp6g3Q2jH4t7GKCLWgodcPAn8g5+43Da
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「Capturing Table Activity with DynamoDB Streams」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRecords」を参照してください。

### get-shard-iterator

次のコード例は、get-shard-iterator を使用する方法を示しています。

AWS CLI

シャードイテレーターを取得するには

次の get-shard-iterator コマンドは、指定したシャードのシャードイテレーターを取得します。

```
aws dynamodbstreams get-shard-iterator \
    --stream-arn arn:aws:dynamodb:us-west-1:12356789012:table/Music/
stream/2019-10-22T18:02:01.576 \
    --shard-id shardId-00000001571780995058-40810d86 \
    --shard-iterator-type LATEST
```

出力:

```
{
    "ShardIterator": "arn:aws:dynamodb:us-west-1:123456789012:table/Music/
stream/2019-10-22T18:02:01.576|1|
AAAAAAAAAAGgM3YZ89vLZZxjmoQeo33r9M4x3+zmmTLsiL86MfrF4+B4EbsByi52InVmiONmy6xVW4IRcIIbs1zO7MNI
+CjNPlqQjnyRSAnfOwWmKhL1/KNParWSfz2odf780oOObIDIWRRMkt7+Hyzh9SD
+hFxFAWR5C7QIlOXPc8mRBfNIazfrVCjJK8/jsjCzsqNyXKzJbhh+GXCoxYN
+Kpmg4nyj1EAsYhbGL35muvHFoHjcyuynbsczbWaXNfThDwRAyvoTmc8XhHKtAWUbJiaVd8ZPtQwDsThCrmDRPIdmTRG
+w/lEGS05ha1qNP+Vl4+tuhz2TRnhnJo/pny9GI/yGpce97mWvSPr5KPwy+Dtcm5BHayBs
+PVYHITaTliInFlT
+LCwvaz1QH3MY3b8A05Z800wjpktm60iQqtMeDwN4NX6FrcxR34JoFKGsgR8XkHVJzz2xr1xqSJ12ycpNTyHnndusw==
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「Capturing Table Activity with DynamoDB Streams」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetShardIterator」を参照してください。

### list-streams

次のコード例は、list-streams を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DynamoDB ストリームを一覧表示するには

次の `list-streams` コマンドは、デフォルトの AWS リージョン内にある既存の Amazon DynamoDB Streams をすべて一覧表示します。

```
aws dynamodbstreams list-streams
```

出力:

```
{
    "Streams": [
        {
            "StreamArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-1:123456789012:table/Music/
stream/2019-10-22T18:02:01.576",
            "TableName": "Music",
            "StreamLabel": "2019-10-22T18:02:01.576"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「Capturing Table Activity with DynamoDB Streams」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListStreams」を参照してください。

## AWS CLI を使用する Amazon EC2 の例

次のコード例は、Amazon EC2 で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### accept-address-transfer

次のコード例は、accept-address-transfer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントに移行された Elastic IP アドレスを承諾するには

次の accept-address-transfer の例では、指定した Elastic IP アドレスのアカウントへの転送を承諾します。

```
aws ec2 accept-address-transfer \
    --address 100.21.184.216
```

出力:

```
{
    "AddressTransfer": {
        "PublicIp": "100.21.184.216",
        "AllocationId": "eipalloc-09ad461b0d03f6aaf",
        "TransferAccountId": "123456789012",
        "TransferOfferExpirationTimestamp": "2023-02-22T20:51:10.000Z",
        "TransferOfferAcceptedTimestamp": "2023-02-22T22:52:54.000Z",
        "AddressTransferStatus": "accepted"
    }
}
```

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「Transfer Elastic IP addresses」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AcceptAddressTransfer」を参照してください。

### accept-reserved-instances-exchange-quote

次のコード例は、accept-reserved-instances-exchange-quote を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンバーティブルリザーブドインスタンス交換を実行するには

この例では、指定されたコンバーティブルリザーブドインスタンスの交換を実行します。

コマンド:

```
aws ec2 accept-reserved-instances-exchange-quote --reserved-
instance-ids 7b8750c3-397e-4da4-bbcb-a45ebexample --target-
configurations OfferingId=b747b472-423c-48f3-8cee-679bcexample
```

出力:

```
{
  "ExchangeId": "riex-e68ed3c1-8bc8-4c17-af77-811afexample"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AcceptReservedInstancesExchangeQuote」を参照してください。

### accept-transit-gateway-peering-attachment

次のコード例は、accept-transit-gateway-peering-attachment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway ピアリングアタッチメントを承諾するには

次の accept-transit-gateway-peering-attachment の例では、指定した Transit Gateway ピアリングアタッチメントを承諾します。--region パラメータは、アクセプタ Transit Gateway があるリージョンを指定します。

```
aws ec2 accept-transit-gateway-peering-attachment \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-4455667788aabbccd \
    --region us-east-2
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayPeeringAttachment": {
```

```
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-4455667788aabbccd",
        "RequesterTgwInfo": {
            "TransitGatewayId": "tgw-123abc05e04123abc",
            "OwnerId": "123456789012",
            "Region": "us-west-2"
        },
        "AccepterTgwInfo": {
            "TransitGatewayId": "tgw-11223344aabbcc112",
            "OwnerId": "123456789012",
            "Region": "us-east-2"
        },
        "State": "pending",
        "CreationTime": "2019-12-09T11:38:31.000Z"
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Transit Gateway Peering Attachments」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AcceptTransitGatewayPeeringAttachment」を参照してください。

### accept-transit-gateway-vpc-attachment

次のコード例は、accept-transit-gateway-vpc-attachment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC を Transit Gateway にアタッチするためのリクエストを承諾するには。

次の accept-transit-gateway-vpc-attachment の例では、リクエスト forte で指定した添付ファイルを承諾します。

```
aws ec2 accept-transit-gateway-vpc-attachment \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-0a34fe6b4fEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayVpcAttachment": {
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0a34fe6b4fEXAMPLE",
```

```
        "TransitGatewayId": "tgw-0262a0e521EXAMPLE",
        "VpcId": "vpc-07e8ffd50fEXAMPLE",
        "VpcOwnerId": "123456789012",
        "State": "pending",
        "SubnetIds": [
            "subnet-0752213d59EXAMPLE"
        ],
        "CreationTime": "2019-07-10T17:33:46.000Z",
        "Options": {
            "DnsSupport": "enable",
            "Ipv6Support": "disable"
        }
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Transit Gateway Attachments to a VPC」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AcceptTransitGatewayVpcAttachment」を参照してください。

### accept-vpc-endpoint-connections

次のコード例は、accept-vpc-endpoint-connections を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インターフェイスエンドポイント接続リクエストを承諾するには

この例では、指定されたエンドポイントサービスに対して指定されたエンドポイント接続リクエストを承諾します。

コマンド:

```
aws ec2 accept-vpc-endpoint-connections --service-id vpce-svc-03d5ebb7d9579a2b3 --
vpc-endpoint-ids vpce-0c1308d7312217abc
```

出力:

```
{
  "Unsuccessful": []
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AcceptVpcEndpointConnections」を参照してください。

### accept-vpc-peering-connection

次のコード例は、accept-vpc-peering-connection を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC ピアリング接続を承諾するには

この例では、指定された VPC ピアリング接続リクエストを承諾します。

コマンド:

```
aws ec2 accept-vpc-peering-connection --vpc-peering-connection-id pcx-1a2b3c4d
```

出力:

```
{
  "VpcPeeringConnection": {
    "Status": {
      "Message": "Provisioning",
      "Code": "provisioning"
    },
    "Tags": [],
    "AccepterVpcInfo": {
      "OwnerId": "444455556666",
      "VpcId": "vpc-44455566",
      "CidrBlock": "10.0.1.0/28"
    },
    "VpcPeeringConnectionId": "pcx-1a2b3c4d",
    "RequesterVpcInfo": {
      "OwnerId": "444455556666",
      "VpcId": "vpc-111abc45",
      "CidrBlock": "10.0.0.0/28"
    }
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AcceptVpcPeeringConnection」を参照してください。

### advertise-byoip-cidr

次のコード例は、advertise-byoip-cidr を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アドレス範囲をアドバタイズするには

次の advertise-byoip-cidr の例では、指定したパブリック IPv4 アドレス範囲をアドバタイズします。

```
aws ec2 advertise-byoip-cidr \
    --cidr 203.0.113.25/24
```

出力:

```
{
    "ByoipCidr": {
        "Cidr": "203.0.113.25/24",
        "StatusMessage": "ipv4pool-ec2-1234567890abcdef0",
        "State": "provisioned"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AdvertiseByoipCidr」を参照してください。

### allocate-address

次のコード例は、allocate-address を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Amazon のアドレスプールから Elastic IP アドレスを割り当てるには

次の allocate-address の例では、Elastic IP アドレスを割り当てています。Amazon EC2 は、Amazon のアドレスプールからアドレスを選択します。

```
aws ec2 allocate-address
```

出力:

```
{
    "PublicIp": "70.224.234.241",
    "AllocationId": "eipalloc-01435ba59eEXAMPLE",
    "PublicIpv4Pool": "amazon",
    "NetworkBorderGroup": "us-west-2",
    "Domain": "vpc"
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Elastic IP アドレス」を参照してください。

例 2: Elastic IP アドレスを割り当て、インスタンスまたはネットワークボーダーグループと関連付けるには

次の `allocate-address` の例では、Elastic IP アドレスを割り当て、指定されたネットワークボーダーグループに関連付けます。

```
aws ec2 allocate-address \
    --network-border-group us-west-2-lax-1
```

出力:

```
{
    "PublicIp": "70.224.234.241",
    "AllocationId": "eipalloc-e03dd489ceEXAMPLE",
    "PublicIpv4Pool": "amazon",
    "NetworkBorderGroup": "us-west-2-lax-1",
    "Domain": "vpc"
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Elastic IP アドレス」を参照してください。

例 3: 所有するアドレスプールから Elastic IP アドレスを割り当てるには

次の `allocate-address` の例では、Amazon Web Services アカウントに入れたアドレスプールから Elastic IP アドレスを割り当てています。Amazon EC2 は、アドレスプールからアドレスを選択します。

```
aws ec2 allocate-address \
```

```
    --public-ipv4-pool ipv4pool-ec2-1234567890abcdef0
```

出力:

```
{
    "AllocationId": "eipalloc-02463d08ceEXAMPLE",
    "NetworkBorderGroup": "us-west-2",
    "CustomerOwnedIp": "18.218.95.81",
    "CustomerOwnedIpv4Pool": "ipv4pool-ec2-1234567890abcdef0",
    "Domain": "vpc"
    "NetworkBorderGroup": "us-west-2",
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Elastic IP アドレス」を参照してください。

例 4: IPAM プールから Elastic IP アドレスを割り当てるには

次の `allocate-address` の例では、Amazon VPC IP Address Manager (IPAM) プールから特定の /32 Elastic IP アドレスを割り当てます。

```
aws ec2 allocate-address \
    --region us-east-1 \
    --ipam-pool-id ipam-pool-1234567890abcdef0 \
    --address 192.0.2.0
```

出力:

```
{
    "PublicIp": "192.0.2.0",
    "AllocationId": "eipalloc-abcdef01234567890",
    "PublicIpv4Pool": "ipam-pool-1234567890abcdef0",
    "NetworkBorderGroup": "us-east-1",
    "Domain": "vpc"
}
```

詳細については、「Amazon VPC IPAM ユーザーガイド」の「IPAM プールからシーケンシャル Elastic IP アドレスを割り当てる」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AllocateAddress」を参照してください。

### allocate-hosts

次のコード例は、allocate-hosts を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 専有ホストを割り当てるには

次の allocate-hosts の例では、eu-west-1a アベイラビリティーゾーンに 1 つの専有ホストを割り当てます。このゾーンでは m5.large インスタンスを起動できます。デフォルトでは、専有ホストはターゲットインスタンスの起動のみを承諾し、ホストリカバリはサポートしていません。

```
aws ec2 allocate-hosts \
    --instance-type m5.large \
    --availability-zone eu-west-1a \
    --quantity 1
```

出力:

```
{
    "HostIds": [
        "h-07879acf49EXAMPLE"
    ]
}
```

例 2: 自動配置とホストリカバリが有効になっている専有ホストを割り当てるには

次の allocate-hosts の例では、自動配置とホストリカバリが有効になっている eu-west-1a アベイラビリティーゾーンに 1 つの専有ホストを割り当てます。

```
aws ec2 allocate-hosts \
    --instance-type m5.large \
    --availability-zone eu-west-1a \
    --auto-placement on \
    --host-recovery on \
    --quantity 1
```

出力:

```
{
```

```
    "HostIds": [
        "h-07879acf49EXAMPLE"
    ]
}
```

例 3: タグのある専有ホストを割り当てるには

次の allocate-hosts の例では、1 つの専有ホストを割り当てて、purpose という名前のキーと production の値を持つタグを適用します。

```
aws ec2 allocate-hosts \
    --instance-type m5.large \
    --availability-zone eu-west-1a \
    --quantity 1 \
    --tag-specifications 'ResourceType=dedicated-
host,Tags={Key=purpose,Value=production}'
```

出力:

```
{
    "HostIds": [
        "h-07879acf49EXAMPLE"
    ]
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「専有ホストを割り当てる」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AllocateHosts」を参照してください。

### allocate-ipam-pool-cidr

次のコード例は、allocate-ipam-pool-cidr を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IPAM プールから CIDR を割り当てるには

次の allocate-ipam-pool-cidr の例では、IPAM プールから CIDR を割り当てます。

(Linux):

```
aws ec2 allocate-ipam-pool-cidr \
    --ipam-pool-id ipam-pool-0533048da7d823723 \
    --netmask-length 24
```

(Windows):

```
aws ec2 allocate-ipam-pool-cidr ^
   --ipam-pool-id ipam-pool-0533048da7d823723 ^
   --netmask-length 24
```

出力:

```
{
    "IpamPoolAllocation": {
        "Cidr": "10.0.0.0/24",
        "IpamPoolAllocationId": "ipam-pool-alloc-018ecc28043b54ba38e2cd99943cebfbd",
        "ResourceType": "custom",
        "ResourceOwner": "123456789012"
    }
}
```

詳細については、「Amazon VPC IPAM ユーザーガイド」の「Manually allocate a CIDR to a pool to reserve IP address space」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AllocateIpamPoolCidr」を参照してください。

### apply-security-groups-to-client-vpn-target-network

次のコード例は、apply-security-groups-to-client-vpn-target-network を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クライアント VPN エンドポイントのターゲットネットワークにセキュリティグループを適用するには

次の apply-security-groups-to-client-vpn-target-network の例では、セキュリティグループ sg-01f6e627a89f4db32 を指定したターゲットネットワークとクライアント VPN エンドポイント間の関連付けに適用します。

```
aws ec2 apply-security-groups-to-client-vpn-target-network \
    --security-group-ids sg-01f6e627a89f4db32 \
    --vpc-id vpc-0e2110c2f324332e0 \
    --client-vpn-endpoint-id cvpn-endpoint-123456789123abcde
```

出力:

```
{
    "SecurityGroupIds": [
        "sg-01f6e627a89f4db32"
    ]
}
```

詳細については、「AWS Client VPN 管理者ガイド」の「Target Networks」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ApplySecurityGroupsToClientVpnTargetNetwork」を参照してください。

### assign-ipv6-addresses

次のコード例は、assign-ipv6-addresses を使用する方法を示しています。

AWS CLI

特定の IPv6 アドレスをネットワークインターフェイスに割り当てるには

この例では、指定された IPv6 アドレスを指定されたネットワークインターフェイスに割り当てます。

コマンド:

```
aws ec2 assign-ipv6-addresses --network-interface-id eni-38664473 --ipv6-
addresses 2001:db8:1234:1a00:3304:8879:34cf:4071 2001:db8:1234:1a00:9691:9503:25ad:1761
```

出力:

```
{
  "AssignedIpv6Addresses": [
```

```
        "2001:db8:1234:1a00:3304:8879:34cf:4071",
        "2001:db8:1234:1a00:9691:9503:25ad:1761"
    ],
    "NetworkInterfaceId": "eni-38664473"
}
```

Amazon が選択した IPv6 アドレスをネットワークインターフェイスに割り当てるには

この例では、2 つの IPv6 アドレスを指定されたネットワークインターフェイスに割り当てます。Amazon は、サブネットの IPv6 CIDR ブロック範囲内で使用可能な IPv6 アドレスからこれらの IPv6 アドレスを自動的に割り当てます。

コマンド:

```
aws ec2 assign-ipv6-addresses --network-interface-id eni-38664473 --ipv6-address-
count 2
```

出力:

```
{
    "AssignedIpv6Addresses": [
        "2001:db8:1234:1a00:3304:8879:34cf:4071",
        "2001:db8:1234:1a00:9691:9503:25ad:1761"
    ],
    "NetworkInterfaceId": "eni-38664473"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssignIpv6Addresses」を参照してください。

### assign-private-ip-addresses

次のコード例は、assign-private-ip-addresses を使用する方法を示しています。

AWS CLI

セカンダリプライベート IP アドレスをネットワークインターフェイスに割り当てるには

この例では、指定されたセカンダリプライベート IP アドレスを指定されたネットワークインターフェイスに割り当てます。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 assign-private-ip-addresses --network-interface-id eni-e5aa89a3 --private-ip-addresses 10.0.0.82
```

Amazon EC2 が選択したセカンダリプライベート IP アドレスをネットワークインターフェイスに割り当てるには

この例では、2 つのセカンダリプライベート IP アドレスを指定されたネットワークインターフェイスに割り当てます。Amazon EC2 は、ネットワークインターフェイスが関連付けられているサブネットの CIDR ブロック範囲内にある使用可能な IP アドレスから、これらの IP アドレスを自動的に割り当てます。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 assign-private-ip-addresses --network-interface-id eni-e5aa89a3 --secondary-private-ip-address-count 2
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssignPrivateIpAddresses」を参照してください。

### assign-private-nat-gateway-address

次のコード例は、assign-private-nat-gateway-address を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プライベート IP アドレスをプライベート NAT ゲートウェイに割り当てるには

次の assign-private-nat-gateway-address の例では、指定したプライベート NAT ゲートウェイに 2 つのプライベート IP アドレスを割り当てます。

```
aws ec2 assign-private-nat-gateway-address \
    --nat-gateway-id nat-1234567890abcdef0 \
    --private-ip-address-count 2
```

出力:

```
{
```

```
    "NatGatewayId": "nat-1234567890abcdef0",
    "NatGatewayAddresses": [
        {
            "NetworkInterfaceId": "eni-0065a61b324d1897a",
            "IsPrimary": false,
            "Status": "assigning"
        },
        {
            "NetworkInterfaceId": "eni-0065a61b324d1897a",
            "IsPrimary": false,
            "Status": "assigning"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「NAT ゲートウェイ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssignPrivateNatGatewayAddress」を参照してください。

### associate-address

次のコード例は、associate-address を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Elastic IP アドレスをインスタンスに関連付けるには

次の associate-address の例では、Elastic IP アドレスを、指定した EC2 インスタンスに関連付けます。

```
aws ec2 associate-address \
    --instance-id i-0b263919b6498b123 \
    --allocation-id eipalloc-64d5890a
```

出力:

```
{
    "AssociationId": "eipassoc-2bebb745"
}
```

例 2: Elastic IP アドレスをネットワークインターフェイスに関連付けるには

次の associate-address の例では、指定した Elastic IP アドレスを、指定したネットワークインターフェイスに関連付けます。

```
aws ec2 associate-address
    --allocation-id eipalloc-64d5890a \
    --network-interface-id eni-1a2b3c4d
```

出力:

```
{
    "AssociationId": "eipassoc-2bebb745"
}
```

例 3: Elastic IP アドレスをプライベート IP アドレスに関連付けるには

次の associate-address の例では、指定した Elastic IP アドレスを、指定したネットワークインターフェイス内の指定したプライベート IP アドレスに関連付けます。

```
aws ec2 associate-address \
    --allocation-id eipalloc-64d5890a \
    --network-interface-id eni-1a2b3c4d \
    --private-ip-address 10.0.0.85
```

出力:

```
{
    "AssociationId": "eipassoc-2bebb745"
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Elastic IP アドレス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateAddress」を参照してください。

### associate-client-vpn-target-network

次のコード例は、associate-client-vpn-target-network を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ターゲットネットワークをクライアント VPN エンドポイントに関連付けるには

次の associate-client-vpn-target-network の例では、指定したクライアント VPN エンドポイントにサブネットを関連付けます。

```
aws ec2 associate-client-vpn-target-network \
    --subnet-id subnet-0123456789abcabca \
    --client-vpn-endpoint-id cvpn-endpoint-123456789123abcde
```

出力:

```
{
    "AssociationId": "cvpn-assoc-12312312312312312",
    "Status": {
        "Code": "associating"
    }
}
```

詳細については、「AWS Client VPN 管理者ガイド」の「Target Networks」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateClientVpnTargetNetwork」を参照してください。

### associate-dhcp-options

次のコード例は、associate-dhcp-options を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DHCP オプションセットを VPC に関連付けるには

この例では、指定された DHCP オプションセットを指定された VPC に関連付けます。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 associate-dhcp-options --dhcp-options-id dopt-d9070ebb --vpc-id vpc-a01106c2
```

デフォルトの DHCP オプションセットを VPC に関連付けるには

この例では、デフォルトの DHCP オプションセットを指定された VPC に関連付けます。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 associate-dhcp-options --dhcp-options-id default --vpc-id vpc-a01106c2
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateDhcpOptions」を参照してください。

### associate-iam-instance-profile

次のコード例は、associate-iam-instance-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM インスタンスプロファイルをインスタンスに関連付けるには

この例では、admin-role という名前の IAM インスタンスプロファイルをインスタンス i-123456789abcde123 に関連付けます。

コマンド:

```
aws ec2 associate-iam-instance-profile --instance-id i-123456789abcde123 --iam-instance-profile Name=admin-role
```

出力:

```
{
  "IamInstanceProfileAssociation": {
      "InstanceId": "i-123456789abcde123",
      "State": "associating",
      "AssociationId": "iip-assoc-0e7736511a163c209",
      "IamInstanceProfile": {
          "Id": "AIPAJBLK7RKJKWDXVHIEC",
          "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/admin-role"
      }
  }
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateIamInstanceProfile」を参照してください。

### associate-instance-event-window

次のコード例は、associate-instance-event-window を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: イベントウィンドウに 1 つ以上のインスタンスを関連付けるには

次の associate-instance-event-window の例では、1 つ以上のインスタンスをイベントウィンドウに関連付けます。

```
aws ec2 associate-instance-event-window \
    --region us-east-1 \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --association-target "InstanceIds=i-1234567890abcdef0,i-0598c7d356eba48d7"
```

出力:

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "Name": "myEventWindowName",
        "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [
                "i-1234567890abcdef0",
                "i-0598c7d356eba48d7"
            ],
            "Tags": [],
            "DedicatedHostIds": []
        },
        "State": "creating"
    }
}
```

イベントウィンドウの制約については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の予定されているイベントに関するセクションの「考慮事項」を参照してください。

例 2: インスタンスタグをイベントウィンドウに関連付けるには

次の associate-instance-event-window の例では、インスタンスタグをイベントウィンドウに関連付けます。instance-event-window-id パラメータを入力して、イベントウィンドウを指定します。インスタンスタグを関連付けるには、association-target パラメータを指定し、そのパラメータ値に 1 つ以上のタグを指定します。

```
aws ec2 associate-instance-event-window \
    --region us-east-1 \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --association-target "InstanceTags=[{Key=k2,Value=v2},{Key=k1,Value=v1}]"
```

出力:

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "Name": "myEventWindowName",
        "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [],
            "Tags": [
                {
                    "Key": "k2",
                    "Value": "v2"
                },
                {
                    "Key": "k1",
                    "Value": "v1"
                }
            ],
            "DedicatedHostIds": []
        },
        "State": "creating"
    }
}
```

イベントウィンドウの制約については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の予定されているイベントに関するセクションの「考慮事項」を参照してください。

例 3: 専有ホストをイベントウィンドウに関連付けるには

次の associate-instance-event-window の例では、専有ホストをイベントウィンドウに関連付けます。instance-event-window-id パラメータを入力して、イベントウィンドウを指定します。専有ホストを関連付けるには、--association-target パラメータを指定し、そのパラメータ値に 1 つ以上の専有ホスト ID を指定します。

```
aws ec2 associate-instance-event-window \
    --region us-east-1 \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --association-target "DedicatedHostIds=h-029fa35a02b99801d"
```

出力:

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "Name": "myEventWindowName",
        "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [],
            "Tags": [],
            "DedicatedHostIds": [
                "h-029fa35a02b99801d"
            ]
        },
        "State": "creating"
    }
}
```

イベントウィンドウの制約については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の予定されているイベントに関するセクションの「考慮事項」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateInstanceEventWindow」を参照してください。

### associate-ipam-resource-discovery

次のコード例は、associate-ipam-resource-discovery を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソース検出を IPAM に関連付けるには

この例では、あなたは IPAM の委任された管理者として、リソース検出が別の AWS アカウントで作成され共有されているため、IPAM を使用して他のアカウントが所有するリソース CIDR を管理およびモニタリングできます。

注記

このリクエストを完了するには、describe-ipam-resource-discoveries で取得できるリソース検出 ID と、describe-ipams で取得できる IPAM ID が必要です。関連付けるリソース検出は、まず AWS RAM を使用してアカウントと共有されている必要があります。入力する `--region` は、関連付ける IPAM のホームリージョンと一致する必要があります。

次の `associate-ipam-resource-discovery` の例では、リソース検出を IPAM に関連付けます。

```
aws ec2 associate-ipam-resource-discovery \
    --ipam-id ipam-005f921c17ebd5107 \
    --ipam-resource-discovery-id ipam-res-disco-03e0406de76a044ee \
    --tag-specifications 'ResourceType=ipam-resource-discovery,Tags=[{Key=cost-
center,Value=cc123}]' \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    {
        "IpamResourceDiscoveryAssociation": {
            "OwnerId": "320805250157",
            "IpamResourceDiscoveryAssociationId": "ipam-res-disco-
assoc-04382a6346357cf82",
            "IpamResourceDiscoveryAssociationArn": "arn:aws:ec2::320805250157:ipam-
resource-discovery-association/ipam-res-disco-assoc-04382a6346357cf82",
            "IpamResourceDiscoveryId": "ipam-res-disco-0365d2977fc1672fe",
            "IpamId": "ipam-005f921c17ebd5107",
            "IpamArn": "arn:aws:ec2::320805250157:ipam/ipam-005f921c17ebd5107",
            "IpamRegion": "us-east-1",
            "IsDefault": false,
            "ResourceDiscoveryStatus": "active",
            "State": "associate-in-progress",
            "Tags": []
        }
    }
}
```

リソース検出を関連付けると、他のアカウントで作成されたリソースの IP アドレスをモニタリングしたり管理したりできます。詳細については、「Amazon VPC IPAM ユーザーガイド」の「Integrate IPAM with accounts outside of your organization」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateIpamResourceDiscovery」を参照してください。

### associate-nat-gateway-address

次のコード例は、associate-nat-gateway-address を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Elastic IP アドレスをパブリック NAT ゲートウェイに関連付けるには

次の associate-nat-gateway-address の例では、指定した Elastic IP アドレスを指定したパブリック NAT ゲートウェイに関連付けます。AWS はセカンダリプライベート IPv4 アドレスを自動的に割り当てます。

```
aws ec2 associate-nat-gateway-address \
    --nat-gateway-id nat-1234567890abcdef0 \
    --allocation-ids eipalloc-0be6ecac95EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "NatGatewayId": "nat-1234567890abcdef0",
    "NatGatewayAddresses": [
        {
            "AllocationId": "eipalloc-0be6ecac95EXAMPLE",
            "NetworkInterfaceId": "eni-09cc4b2558794f7f9",
            "IsPrimary": false,
            "Status": "associating"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「NAT ゲートウェイ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateNatGatewayAddress」を参照してください。

### associate-route-table

次のコード例は、associate-route-table を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルートテーブルをサブネットに関連付けるには

この例では、指定されたルートテーブルを指定されたサブネットに関連付けます。

コマンド:

```
aws ec2 associate-route-table --route-table-id rtb-22574640 --subnet-
id subnet-9d4a7b6c
```

出力:

```
{
    "AssociationId": "rtbassoc-781d0d1a"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateRouteTable」を参照してください。

### associate-security-group-vpc

次のコード例は、associate-security-group-vpc を使用する方法を示しています。

AWS CLI

セキュリティグループを別の VPC と関連付けるには

次の associate-security-group-vpc の例では、指定されたセキュリティグループを指定された VPC に関連付けます。

```
aws ec2 associate-security-group-vpc \
    --group-id sg-04dbb43907d3f8a78 \
    --vpc-id vpc-0bf4c2739bc05a694
```

出力:

```
{
    "State": "associating"
}
```

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「セキュリティグループを複数の VPC に関連付ける」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateSecurityGroupVpc」を参照してください。

### associate-subnet-cidr-block

次のコード例は、associate-subnet-cidr-block を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IPv6 CIDR ブロックをサブネットに関連付けるには

この例では、IPv6 CIDR ブロックを指定されたサブネットに関連付けます。

コマンド:

```
aws ec2 associate-subnet-cidr-block --subnet-id subnet-5f46ec3b --ipv6-cidr-
block 2001:db8:1234:1a00::/64
```

出力:

```
{
  "SubnetId": "subnet-5f46ec3b",
  "Ipv6CidrBlockAssociation": {
      "Ipv6CidrBlock": "2001:db8:1234:1a00::/64",
      "AssociationId": "subnet-cidr-assoc-3aa54053",
      "Ipv6CidrBlockState": {
          "State": "associating"
      }
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateSubnetCidrBlock」を参照してください。

### associate-transit-gateway-multicast-domain

次のコード例は、associate-transit-gateway-multicast-domain を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway をマルチキャストドメインに関連付けるには

次の associate-transit-gateway-multicast-domain の例では、指定したサブネットとアタッチメントを指定したマルチキャストドメインに関連付けます。

```
aws ec2 associate-transit-gateway-multicast-domain \
    --transit-gateway-multicast-domain-id tgw-mcast-domain-0c4905cef79d6e597 \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-028c1dd0f8f5cbe8e \
    --subnet-ids subnet-000de86e3b49c932a \
    --transit-gateway-multicast-domain-id tgw-mcast-domain-0c4905cef7EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "Associations": {
        "TransitGatewayMulticastDomainId": "tgw-mcast-domain-0c4905cef79d6e597",
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-028c1dd0f8f5cbe8e",
        "ResourceId": "vpc-01128d2c240c09bd5",
        "ResourceType": "vpc",
        "Subnets": [
            {
                "SubnetId": "subnet-000de86e3b49c932a",
                "State": "associating"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、Transit Gateways ガイドの「マルチキャストドメイン」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateTransitGatewayMulticastDomain」を参照してください。

### associate-transit-gateway-route-table

次のコード例は、associate-transit-gateway-route-table を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway ルートテーブルを Transit Gateway アタッチメントに関連付けるには

次の例では、指定した Transit Gateway ルートテーブルを指定した VPC アタッチメントと関連付けます。

```
aws ec2 associate-transit-gateway-route-table \
    --transit-gateway-route-table-id tgw-rtb-002573ed1eEXAMPLE \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-0b5968d3b6EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "Association": {
        "TransitGatewayRouteTableId": "tgw-rtb-002573ed1eEXAMPLE",
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0b5968d3b6EXAMPLE",
        "ResourceId": "vpc-0065acced4EXAMPLE",
        "ResourceType": "vpc",
        "State": "associating"
    }
}
```

詳細については、「AWSTransit Gateways ガイド」の「Associate a Transit Gateway Route Table」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateTransitGatewayRouteTable」を参照してください。

### associate-vpc-cidr-block

次のコード例は、associate-vpc-cidr-block を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Amazon が提供する IPv6 CIDR ブロックを VPC に関連付けるには

次の associate-vpc-cidr-block の例では、IPv6 CIDR ブロックを指定した VPC に関連付けます。

```
aws ec2 associate-vpc-cidr-block \
    --amazon-provided-ipv6-cidr-block \
    --ipv6-cidr-block-network-border-group us-west-2-lax-1  \
    --vpc-id vpc-8EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "Ipv6CidrBlockAssociation": {
        "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-0838ce7d9dEXAMPLE",
        "Ipv6CidrBlockState": {
            "State": "associating"
        },
        "NetworkBorderGroup": "us-west-2-lax-1"
    },
    "VpcId": "vpc-8EXAMPLE"
}
```

例 2: 追加の IPv4 CIDR ブロックを VPC に関連付けるには

次の associate-vpc-cidr-block の例では、IPv4 CIDR ブロック 10.2.0.0/16 を指定した VPC に関連付けます。

```
aws ec2 associate-vpc-cidr-block \
    --vpc-id vpc-1EXAMPLE \
    --cidr-block 10.2.0.0/16
```

出力:

```
{
    "CidrBlockAssociation": {
        "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-2EXAMPLE",
        "CidrBlock": "10.2.0.0/16",
        "CidrBlockState": {
            "State": "associating"
        }
    },
    "VpcId": "vpc-1EXAMPLE"
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateVpcCidrBlock」を参照してください。

### attach-classic-link-vpc

次のコード例は、attach-classic-link-vpc を使用する方法を示しています。

AWS CLI

EC2-Classic インスタンスを VPC にリンク (アタッチ) するには

この例では、VPC セキュリティグループ sg-12312312 を介してインスタンス i-1234567890abcdef0 を VPC vpc-88888888 にリンクします。

コマンド:

```
aws ec2 attach-classic-link-vpc --instance-id  i-1234567890abcdef0 --vpc-
id vpc-88888888 --groups sg-12312312
```

出力:

```
{
  "Return": true
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AttachClassicLinkVpc」を参照してください。

### attach-internet-gateway

次のコード例は、attach-internet-gateway を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC にインターネットゲートウェイをアタッチするには

次の attach-internet-gateway の例では、指定したインターネットゲートウェイを特定の VPC にアタッチします。

```
aws ec2 attach-internet-gateway \
    --internet-gateway-id igw-0d0fb496b3EXAMPLE \
    --vpc-id vpc-0a60eb65b4EXAMPLE
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「インターネットゲートウェイ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AttachInternetGateway」を参照してください。

### attach-network-interface

次のコード例は、attach-network-interface を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ネットワークインターフェイスをインスタンスにアタッチするには

次の attach-network-interface の例では、指定したネットワークインターフェイスを指定したインスタンスにアタッチします。

```
aws ec2 attach-network-interface \
    --network-interface-id eni-0dc56a8d4640ad10a \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --device-index 1
```

出力:

```
{
    "AttachmentId": "eni-attach-01a8fc87363f07cf9"
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Elastic Network Interface」を参照してください。

例 2: ネットワークインターフェイスを複数のネットワークを持つインスタンスにアタッチするには

次の attach-network-interface の例では、指定したネットワークインターフェイスを指定したインスタンスとネットワークカードにアタッチします。

```
aws ec2 attach-network-interface \
    --network-interface-id eni-07483b1897541ad83 \
    --instance-id i-01234567890abcdef \
    --network-card-index 1 \
    --device-index 1
```

出力:

```
{
    "AttachmentId": "eni-attach-0fbd7ee87a88cd06c"
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Elastic Network Interface」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AttachNetworkInterface」を参照してください。

### attach-verified-access-trust-provider

次のコード例は、attach-verified-access-trust-provider を使用する方法を示しています。

AWS CLI

信頼プロバイダーをインスタンスにアタッチするには

次の attach-verified-access-trust-provider の例では、指定した Verified Access 信頼プロバイダーを指定した Verified Access インスタンスにアタッチします。

```
aws ec2 attach-verified-access-trust-provider \
    --verified-access-instance-id vai-0ce000c0b7643abea \
    --verified-access-trust-provider-id vatp-0bb32de759a3e19e7
```

出力:

```
{
```

```
    "VerifiedAccessTrustProvider": {
        "VerifiedAccessTrustProviderId": "vatp-0bb32de759a3e19e7",
        "Description": "",
        "TrustProviderType": "user",
        "UserTrustProviderType": "iam-identity-center",
        "PolicyReferenceName": "idc",
        "CreationTime": "2023-08-25T19:00:38",
        "LastUpdatedTime": "2023-08-25T19:00:38"
    },
    "VerifiedAccessInstance": {
        "VerifiedAccessInstanceId": "vai-0ce000c0b7643abea",
        "Description": "",
        "VerifiedAccessTrustProviders": [
            {
                "VerifiedAccessTrustProviderId": "vatp-0bb32de759a3e19e7",
                "TrustProviderType": "user",
                "UserTrustProviderType": "iam-identity-center"
            }
        ],
        "CreationTime": "2023-08-25T18:27:56",
        "LastUpdatedTime": "2023-08-25T18:27:56"
    }
}
```

詳細については、「AWSVerified Access ユーザーガイド」の「Access インスタンス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AttachVerifiedAccessTrustProvider」を参照してください。

### attach-volume

次のコード例は、attach-volume を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ボリュームをインスタンスにアタッチするには

この例では、ボリューム (vol-1234567890abcdef0) を /dev/sdf としてインスタンス (i-01474ef662b89480) にアタッチします。

コマンド:

```
aws ec2 attach-volume --volume-id vol-1234567890abcdef0 --instance-
id i-01474ef662b89480 --device /dev/sdf
```

出力:

```
{
    "AttachTime": "YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.000Z",
    "InstanceId": "i-01474ef662b89480",
    "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
    "State": "attaching",
    "Device": "/dev/sdf"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AttachVolume」を参照してください。

### attach-vpn-gateway

次のコード例は、attach-vpn-gateway を使用する方法を示しています。

AWS CLI

仮想プライベートゲートウェイを VPC にアタッチするには

次の attach-vpn-gateway の例では、指定した仮想ゲートウェイを指定した VPC にアタッチします。

```
aws ec2 attach-vpn-gateway \
    --vpn-gateway-id vgw-9a4cacf3 \
    --vpc-id vpc-a01106c2
```

出力:

```
{
    "VpcAttachment": {
        "State": "attaching",
        "VpcId": "vpc-a01106c2"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AttachVpnGateway」を参照してください。

### authorize-client-vpn-ingress

次のコード例は、authorize-client-vpn-ingress を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クライアント VPN エンドポイントに承認ルールを追加するには

次の authorize-client-vpn-ingress の例では、すべてのユーザーにインターネット (0.0.0.0/0) へのアクセスを許可するイングレス承認ルールを追加します。

```
aws ec2 authorize-client-vpn-ingress \
    --client-vpn-endpoint-id cvpn-endpoint-123456789123abcde \
    --target-network-cidr 0.0.0.0/0 \
    --authorize-all-groups
```

出力:

```
{
    "Status": {
        "Code": "authorizing"
    }
}
```

詳細については、「AWS Client VPN 管理者ガイド」の「Authorization Rules」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AuthorizeClientVpnIngress」を参照してください。

### authorize-security-group-egress

次のコード例は、authorize-security-group-egress を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 特定のアドレス範囲へのアウトバウンドトラフィックを許可するルールを追加するには

次の authorize-security-group-egress の例では、TCP ポート 80 で、指定したアドレス範囲へのアクセスを許可するルールを追加します。

```
aws ec2 authorize-security-group-egress \
    --group-id sg-1234567890abcdef0 \
    --ip-permissions
 'IpProtocol=tcp,FromPort=80,ToPort=80,IpRanges=[{CidrIp=10.0.0.0/16}]'
```

出力:

```
{
    "Return": true,
    "SecurityGroupRules": [
        {
            "SecurityGroupRuleId": "sgr-0b15794cdb17bf29c",
            "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
            "GroupOwnerId": "123456789012",
            "IsEgress": true,
            "IpProtocol": "tcp",
            "FromPort": 80,
            "ToPort": 80,
            "CidrIpv4": "10.0.0.0/16"
        }
    ]
}
```

例 2: 特定のセキュリティグループへのアウトバウンドトラフィックを許可するルールを追加するには

次の authorize-security-group-egress の例では、TCP ポート 80 で、指定したセキュリティグループへのアクセスを許可するルールを追加します。

```
aws ec2 authorize-security-group-egress \
    --group-id sg-1234567890abcdef0 \
    --ip-permissions
 'IpProtocol=tcp,FromPort=80,ToPort=80,UserIdGroupPairs=[{GroupId=sg-0aad1c26bbeec5c22}]'
```

出力:

```
{
    "Return": true,
    "SecurityGroupRules": [
```

```
        {
            "SecurityGroupRuleId": "sgr-0b5dd815afcea9cc3",
            "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
            "GroupOwnerId": "123456789012",
            "IsEgress": true,
            "IpProtocol": "tcp",
            "FromPort": 80,
            "ToPort": 80,
            "ReferencedGroupInfo": {
                "GroupId": "sg-0aad1c26bbeec5c22",
                "UserId": "123456789012"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、アマゾン VPC ユーザーガイドの「セキュリティグループのルール」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AuthorizeSecurityGroupEgress」を参照してください。

### authorize-security-group-ingress

次のコード例は、authorize-security-group-ingress を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: インバウンド SSH トラフィックを許可するルールを追加するには

次の authorize-security-group-ingress の例では、TCP ポート 22 (SSH) にインバウンドトラフィックを許可するルールを追加します。

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
    --group-id sg-1234567890abcdef0 \
    --protocol tcp \
    --port 22 \
    --cidr 203.0.113.0/24
```

出力:

```
{
```

```
    "Return": true,
    "SecurityGroupRules": [
        {
            "SecurityGroupRuleId": "sgr-01afa97ef3e1bedfc",
            "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
            "GroupOwnerId": "123456789012",
            "IsEgress": false,
            "IpProtocol": "tcp",
            "FromPort": 22,
            "ToPort": 22,
            "CidrIpv4": "203.0.113.0/24"
        }
    ]
}
```

例 2: セキュリティグループからの HTTP トラフィックを許可するルールを追加するには

次の authorize-security-group-ingress の例では、ソースセキュリティグループ sg-1a2b3c4d からの TCP ポート 80 へのインバウンドアクセスを許可するルールを追加します。ソースグループは、同じ VPC にあるか、ピア VPC (VPC ピアリング接続が必要) に存在している必要があります。着信トラフィックは、ソースセキュリティグループに関連付けられたインスタンスのプライベート IP アドレスに基づいて許可されます (パブリック IP アドレスまたは Elastic IP アドレスは考慮されません)。

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
    --group-id sg-1234567890abcdef0 \
    --protocol tcp \
    --port 80 \
    --source-group sg-1a2b3c4d
```

出力:

```
{
    "Return": true,
    "SecurityGroupRules": [
        {
            "SecurityGroupRuleId": "sgr-01f4be99110f638a7",
            "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
            "GroupOwnerId": "123456789012",
            "IsEgress": false,
            "IpProtocol": "tcp",
            "FromPort": 80,
```

```
            "ToPort": 80,
            "ReferencedGroupInfo": {
                "GroupId": "sg-1a2b3c4d",
                "UserId": "123456789012"
            }
        }
    ]
}
```

例 3: 同じ呼び出しに複数のルールを追加するには

次の authorize-security-group-ingress の例では、ip-permissions パラメータを使用して 2 つのインバウンドルールを追加します。一方は TCP ポート 3389 (RDP) でのインバウンドアクセスを有効にするルールであり、もう一方は ping/ICMP を有効にするルールです。

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
    --group-id sg-1234567890abcdef0 \
    --ip-permissions
 'IpProtocol=tcp,FromPort=3389,ToPort=3389,IpRanges=[{CidrIp=172.31.0.0/16}]'
 'IpProtocol=icmp,FromPort=-1,ToPort=-1,IpRanges=[{CidrIp=172.31.0.0/16}]'
```

出力:

```
{
    "Return": true,
    "SecurityGroupRules": [
        {
            "SecurityGroupRuleId": "sgr-00e06e5d3690f29f3",
            "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
            "GroupOwnerId": "123456789012",
            "IsEgress": false,
            "IpProtocol": "tcp",
            "FromPort": 3389,
            "ToPort": 3389,
            "CidrIpv4": "172.31.0.0/16"
        },
        {
            "SecurityGroupRuleId": "sgr-0a133dd4493944b87",
            "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
            "GroupOwnerId": "123456789012",
            "IsEgress": false,
            "IpProtocol": "tcp",
```

```
            "FromPort": -1,
            "ToPort": -1,
            "CidrIpv4": "172.31.0.0/16"
        }
    ]
}
```

例 4: ICMP トラフィックのルールを追加するには

次の authorize-security-group-ingress の例では、ip-permissions パラメータを使用して、どこからでも ICMP メッセージ Destination Unreachable: Fragmentation Needed and Don't Fragment was Set (タイプ 3、コード 4) を許可するインバウンドルールを追加します。

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
    --group-id sg-1234567890abcdef0 \
    --ip-permissions
 'IpProtocol=icmp,FromPort=3,ToPort=4,IpRanges=[{CidrIp=0.0.0.0/0}]'
```

出力:

```
{
    "Return": true,
    "SecurityGroupRules": [
        {
            "SecurityGroupRuleId": "sgr-0de3811019069b787",
            "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
            "GroupOwnerId": "123456789012",
            "IsEgress": false,
            "IpProtocol": "icmp",
            "FromPort": 3,
            "ToPort": 4,
            "CidrIpv4": "0.0.0.0/0"
        }
    ]
}
```

例 5: IPv6 トラフィックのルールを追加するには

次の authorize-security-group-ingress の例では、ip-permissions パラメータを使用して、IPv6 範囲 2001:db8:1234:1a00::/64 からの SSH アクセス (ポート 22) を許可するインバウンドルールを追加します。

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
    --group-id sg-1234567890abcdef0 \
    --ip-permissions
 'IpProtocol=tcp,FromPort=22,ToPort=22,Ipv6Ranges=[{CidrIpv6=2001:db8:1234:1a00::/64}]'
```

出力:

```
{
    "Return": true,
    "SecurityGroupRules": [
        {
            "SecurityGroupRuleId": "sgr-0455bc68b60805563",
            "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
            "GroupOwnerId": "123456789012",
            "IsEgress": false,
            "IpProtocol": "tcp",
            "FromPort": 22,
            "ToPort": 22,
            "CidrIpv6": "2001:db8:1234:1a00::/64"
        }
    ]
}
```

例 6: ICMPv6 トラフィックのルールを追加するには

次の authorize-security-group-ingress の例では、ip-permissions パラメータを使用して、どこからでも ICMPv6 トラフィックを許可するインバウンドルールを追加します。

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
    --group-id sg-1234567890abcdef0 \
    --ip-permissions 'IpProtocol=icmpv6,Ipv6Ranges=[{CidrIpv6=::/0}]'
```

出力:

```
{
    "Return": true,
    "SecurityGroupRules": [
        {
            "SecurityGroupRuleId": "sgr-04b612d9363ab6327",
            "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
            "GroupOwnerId": "123456789012",
```

```
            "IsEgress": false,
            "IpProtocol": "icmpv6",
            "FromPort": -1,
            "ToPort": -1,
            "CidrIpv6": "::/0"
        }
    ]
}
```

例 7: 説明付きのルールを追加する

次の authorize-security-group-ingress の例では、ip-permissions パラメータを使用して、指定した IPv4 アドレス範囲からの RDP トラフィックを許可するインバウンドルールを追加します。ルールには、後で特定できるように説明が含まれます。

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
    --group-id sg-1234567890abcdef0 \
    --ip-permissions
 'IpProtocol=tcp,FromPort=3389,ToPort=3389,IpRanges=[{CidrIp=203.0.113.0/24,Description='RDP
 office'}]'
```

出力:

```
{
    "Return": true,
    "SecurityGroupRules": [
        {
            "SecurityGroupRuleId": "sgr-0397bbcc01e974db3",
            "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
            "GroupOwnerId": "123456789012",
            "IsEgress": false,
            "IpProtocol": "tcp",
            "FromPort": 3389,
            "ToPort": 3389,
            "CidrIpv4": "203.0.113.0/24",
            "Description": "RDP access from NY office"
        }
    ]
}
```

例 8: プレフィックスリストを使用するインバウンドルールを追加するには

次の authorize-security-group-ingress の例では、ip-permissions パラメータを使用して、指定されたプレフィックスリスト内の CIDR 範囲のトラフィックすべてを許可するインバウンドルールを追加します。

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
    --group-id sg-04a351bfe432d4e71 \
    --ip-permissions
 'IpProtocol=all,PrefixListIds=[{PrefixListId=pl-002dc3ec097de1514}]'
```

出力:

```
{
    "Return": true,
    "SecurityGroupRules": [
        {
            "SecurityGroupRuleId": "sgr-09c74b32f677c6c7c",
            "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
            "GroupOwnerId": "123456789012",
            "IsEgress": false,
            "IpProtocol": "-1",
            "FromPort": -1,
            "ToPort": -1,
            "PrefixListId": "pl-0721453c7ac4ec009"
        }
    ]
}
```

詳細については、アマゾン VPC ユーザーガイドの「セキュリティグループのルール」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AuthorizeSecurityGroupIngress」を参照してください。

### bundle-instance

次のコード例は、bundle-instance を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスをバンドルするには

この例では、bundletasks という名前のバケットにインスタンス i-1234567890abcdef0 をバンドルします。アクセスキー ID に値を指定する前に、AWS アクセスキーの管理に関するベストプラクティスを確認し、それに従います。

コマンド:

```
aws ec2 bundle-instance --instance-id i-1234567890abcdef0 --bucket bundletasks --
prefix winami --owner-akid AK12AJEXAMPLE --owner-sak example123example
```

出力:

```
{
  "BundleTask": {
    "UpdateTime": "2015-09-15T13:30:35.000Z",
    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
    "Storage": {
      "S3": {
        "Prefix": "winami",
        "Bucket": "bundletasks"
      }
    },
    "State": "pending",
    "StartTime": "2015-09-15T13:30:35.000Z",
    "BundleId": "bun-294e041f"
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BundleInstance」を参照してください。

### cancel-bundle-task

次のコード例は、cancel-bundle-task を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バンドルタスクをキャンセルするには

この例では、バンドルタスク bun-2a4e041c をキャンセルします。

コマンド:

```
aws ec2 cancel-bundle-task --bundle-id bun-2a4e041c
```

出力:

```
{
  "BundleTask": {
    "UpdateTime": "2015-09-15T13:27:40.000Z",
    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
    "Storage": {
      "S3": {
        "Prefix": "winami",
        "Bucket": "bundletasks"
      }
    },
    "State": "cancelling",
    "StartTime": "2015-09-15T13:24:35.000Z",
    "BundleId": "bun-2a4e041c"
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelBundleTask」を参照してください。

### cancel-capacity-reservation-fleets

次のコード例は、cancel-capacity-reservation-fleets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キャパシティ予約フリートをキャンセルするには

次の cancel-capacity-reservation-fleets の例では、指定したキャパシティ予約フリートとそれが予約するキャパシティをキャンセルします。フリートをキャンセルすると、そのステータスが cancelled に変わり、キャパシティ予約を新たに作成することはできなくなります。さらに、フリート内の個々のキャパシティ予約はすべてキャンセルされます。また、以前にリザーブドキャパシティで実行されていたインスタンスは、共有キャパシティを使用して正常に実行が継続されます。

```
aws ec2 cancel-capacity-reservation-fleets \
    --capacity-reservation-fleet-ids crf-abcdef01234567890
```

出力:

```
{
    "SuccessfulFleetCancellations": [
        {
            "CurrentFleetState": "cancelling",
            "PreviousFleetState": "active",
            "CapacityReservationFleetId": "crf-abcdef01234567890"
        }
    ],
    "FailedFleetCancellations": []
}
```

キャパシティ予約フリートの詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「キャパシティ予約フリート」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelCapacityReservationFleets」を参照してください。

### cancel-capacity-reservation

次のコード例は、cancel-capacity-reservation を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キャパシティ予約をキャンセルするには

次の cancel-capacity-reservation の例では、指定したキャパシティ予約をキャンセルします。

```
aws ec2 cancel-capacity-reservation \
    --capacity-reservation-id cr-1234abcd56EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "Return": true
}
```

詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「キャパシティ予約のキャンセル」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelCapacityReservation」を参照してください。

### cancel-conversion-task

次のコード例は、cancel-conversion-task を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスまたはボリュームのアクティブな変換をキャンセルするには

この例では、タスク ID import-i-fh95npoc に関連付けられたアップロードをキャンセルします。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 cancel-conversion-task --conversion-task-id import-i-fh95npoc
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelConversionTask」を参照してください。

### cancel-export-task

次のコード例は、cancel-export-task を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクティブなエクスポートタスクをキャンセルするには

この例では、タスク ID export-i-fgelt0i7 を使用してアクティブなエクスポートタスクをキャンセルします。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 cancel-export-task --export-task-id export-i-fgelt0i7
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelExportTask」を参照してください。

### cancel-image-launch-permission

次のコード例は、cancel-image-launch-permission を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon Web Services アカウントとの AMI の共有をキャンセルするには

次の cancel-image-launch-permission の例では、指定した AMI 起動許可からアカウントが削除されます。

```
aws ec2 cancel-image-launch-permission \
    --image-id ami-0123456789example \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "Return": true
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Cancel having an AMI shared with your Amazon Web Services account」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelImageLaunchPermission」を参照してください。

### cancel-import-task

次のコード例は、cancel-import-task を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インポートタスクをキャンセルするには

次の cancel-import-task の例では、指定したイメージのインポートタスクをキャンセルします。

```
aws ec2 cancel-import-task \
    --import-task-id import-ami-1234567890abcdef0
```

出力:

```
{
    "ImportTaskId": "import-ami-1234567890abcdef0",
    "PreviousState": "active",
    "State": "deleting"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelImportTask」を参照してください。

### cancel-reserved-instances-listing

次のコード例は、cancel-reserved-instances-listing を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リザーブドインスタンスのリストをキャンセルするには

次の cancel-reserved-instances-listing の例では、指定したリザーブドインスタンスのリストをキャンセルします。

```
aws ec2 cancel-reserved-instances-listing \
    --reserved-instances-listing-id 5ec28771-05ff-4b9b-aa31-9e57dexample
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelReservedInstancesListing」を参照してください。

### cancel-spot-fleet-requests

次のコード例は、cancel-spot-fleet-requests を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: スポットフリートリクエストをキャンセルし、関連付けられたインスタンスを終了するには

次の cancel-spot-fleet-requests の例では、スポットフリートリクエストをキャンセルし、関連付けられたオンデマンドインスタンスとスポットインスタンスを終了します。

```
aws ec2 cancel-spot-fleet-requests \
    --spot-fleet-request-ids sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
    --terminate-instances
```

出力:

```
{
    "SuccessfulFleetRequests": [
        {
            "SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE",
            "CurrentSpotFleetRequestState": "cancelled_terminating",
            "PreviousSpotFleetRequestState": "active"
        }
    ],
    "UnsuccessfulFleetRequests": []
}
```

例 2: 関連付けられたインスタンスを終了せずに、スポットフリートリクエストをキャンセルするには

次の cancel-spot-fleet-requests の例では、関連付けられたオンデマンドインスタンスとスポットインスタンスを終了しないで、スポットフリートリクエストをキャンセルします。

```
aws ec2 cancel-spot-fleet-requests \
    --spot-fleet-request-ids sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
    --no-terminate-instances
```

出力:

```
{
    "SuccessfulFleetRequests": [
        {
            "SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE",
            "CurrentSpotFleetRequestState": "cancelled_running",
            "PreviousSpotFleetRequestState": "active"
        }
    ],
    "UnsuccessfulFleetRequests": []
}
```

詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「スポットフリートリクエストのキャンセル」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelSpotFleetRequests」を参照してください。

### cancel-spot-instance-requests

次のコード例は、cancel-spot-instance-requests を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スポットインスタンスリクエストをキャンセルするには

このコマンド例では、スポットインスタンスリクエストをキャンセルします。

コマンド:

```
aws ec2 cancel-spot-instance-requests --spot-instance-request-ids sir-08b93456
```

出力:

```
{
    "CancelledSpotInstanceRequests": [
        {
            "State": "cancelled",
            "SpotInstanceRequestId": "sir-08b93456"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelSpotInstanceRequests」を参照してください。

### confirm-product-instance

次のコード例は、confirm-product-instance を使用する方法を示しています。

AWS CLI

製品インスタンスを確認するには

この例では、指定された製品コードが指定されたインスタンスに関連付けられているかどうかを判断します。

コマンド:

```
aws ec2 confirm-product-instance --product-code 774F4FF8 --instance-
id i-1234567890abcdef0
```

出力:

```
{
  "OwnerId": "123456789012"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ConfirmProductInstance」を参照してください。

### copy-fpga-image

次のコード例は、copy-fpga-image を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon FPGA イメージをコピーするには

この例では、指定された AFI を us-east-1 リージョンから現在のリージョン (eu-west-1) にコピーします。

コマンド:

```
aws ec2 copy-fpga-image --name copy-afi --source-fpga-image-id afi-0d123e123bfc85abc
 --source-region us-east-1 --region eu-west-1
```

出力:

```
{
  "FpgaImageId": "afi-06b12350a123fbabc"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CopyFpgaImage」を参照してください。

### copy-image

次のコード例は、copy-image を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: AMI を別のリージョンにコピーするには

次の copy-image の例では、指定した AMI を us-west-2 リージョンから us-east-1 リージョンにコピーし、簡単な説明を追加します。

```
aws ec2 copy-image \
    --region us-east-1 \
    --name ami-name \
    --source-region us-west-2 \
    --source-image-id ami-066877671789bd71b \
    --description "This is my copied image."
```

出力:

```
{
    "ImageId": "ami-0123456789abcdefg"
}
```

詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「AMI のコピー」を参照してください。

例 2: AMI を別のリージョンにコピーし、バッキングスナップショットを暗号化するには

次の copy-image コマンドは、指定した AMI を us-west-2 リージョンから現在のリージョンにコピーし、指定した KMS キーを使用してバックアップするスナップショットを暗号化します。

```
aws ec2 copy-image \
    --source-region us-west-2 \
    --name ami-name \
    --source-image-id ami-066877671789bd71b \
    --encrypted \
    --kms-key-id alias/my-kms-key
```

出力:

```
{
    "ImageId": "ami-0123456789abcdefg"
}
```

詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「AMI のコピー」を参照してください。

例 3: AMI のコピー時にユーザー定義の AMI タグを含めるには

次の copy-image コマンドは、--copy-image-tags パラメータを使用して、AMI のコピー時にユーザー定義の AMI タグをコピーします。

```
aws ec2 copy-image \
    --region us-east-1 \
    --name ami-name \
    --source-region us-west-2 \
    --source-image-id ami-066877671789bd71b \
    --description "This is my copied image."
    --copy-image-tags
```

出力:

```
{
    "ImageId": "ami-0123456789abcdefg"
}
```

詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「AMI のコピー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CopyImage」を参照してください。

### copy-snapshot

次のコード例は、copy-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: スナップショットを別のリージョンにコピーするには

次の copy-snapshot の例では、指定したスナップショットを us-west-2 リージョンから us-east-1 リージョンにコピーし、簡単な説明を追加します。

```
aws ec2 copy-snapshot \
    --region us-east-1 \
    --source-region us-west-2 \
    --source-snapshot-id snap-066877671789bd71b \
    --description 'This is my copied snapshot.'
```

出力:

```
{
    "SnapshotId": "snap-066877671789bd71b"
}
```

例 2: 暗号化されていないスナップショットをコピーし、新しいスナップショットを暗号化するには

次の copy-snapshot コマンドは、指定した暗号化されていないスナップショットを us-west-2 リージョンから現在のリージョンにコピーし、指定した KMS キーを使用してバックアップするスナップショットを暗号化します。

```
aws ec2 copy-snapshot \
    --source-region us-west-2 \
    --source-snapshot-id snap-066877671789bd71b \
    --encrypted \
    --kms-key-id alias/my-kms-key
```

出力:

```
{
    "SnapshotId": "snap-066877671789bd71b"
}
```

詳細については、Amazon EBS ユーザーガイドの「Amazon EBS スナップショットのコピー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CopySnapshot」を参照してください。

### create-capacity-reservation-fleet

次のコード例は、create-capacity-reservation-fleet を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キャパシティ予約フリートを作成するには

次の create-capacity-reservation-fleet の例では、リクエストで指定したインスタンスタイプのキャパシティ予約フリートを、指定した合計ターゲット容量を上限として作成します。キャパシティ予約フリートがキャパシティを予約するインスタンスの数は、リクエストで指定す

る合計ターゲット容量とインスタンスタイプの重みによって異なります。使用するインスタンスタイプと、指定された各インスタンスタイプの優先度を指定します。

```
aws ec2 create-capacity-reservation-fleet \
--total-target-capacity 24 \
--allocation-strategy prioritized \
--instance-match-criteria open \
--tenancy default \
--end-date 2022-12-31T23:59:59.000Z \
--instance-type-specifications file://instanceTypeSpecification.json
```

instanceTypeSpecification.json の内容:

```
[
    {
        "InstanceType": "m5.xlarge",
        "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
        "Weight": 3.0,
        "AvailabilityZone":"us-east-1a",
        "EbsOptimized": true,
        "Priority" : 1
    }
]
```

出力:

```
{
    "Status": "submitted",
    "TotalFulfilledCapacity": 0.0,
    "CapacityReservationFleetId": "crf-abcdef01234567890",
    "TotalTargetCapacity": 24
}
```

キャパシティ予約フリートの詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「キャパシティ予約フリート」を参照してください。

インスタンスタイプの重みと合計ターゲット容量の詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「インスタンスタイプの重み」と「総ターゲット容量」を参照してください。

指定されたインスタンスタイプの優先順位の指定の詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「配分戦略」と「インスタンスタイプ優先順位」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateCapacityReservationFleet」を参照してください。

### create-capacity-reservation

次のコード例は、create-capacity-reservation を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: キャパシティ予約を作成するには

次の create-capacity-reservation の例では、eu-west-1a アベイラビリティーゾーンにキャパシティ予約を作成します。そこでは、Linux/Unix オペレーティングシステムを実行している 3 つの t2.medium インスタンスを起動できます。デフォルトでは、キャパシティ予約はオープンインスタンス一致基準で作成され、エフェメラルストレージはサポートされません。手動でキャンセルされるまでアクティブな状態を維持します。

```
aws ec2 create-capacity-reservation \
    --availability-zone eu-west-1a \
    --instance-type t2.medium \
    --instance-platform Linux/UNIX \
    --instance-count 3
```

出力:

```
{
    "CapacityReservation": {
        "CapacityReservationId": "cr-1234abcd56EXAMPLE ",
        "EndDateType": "unlimited",
        "AvailabilityZone": "eu-west-1a",
        "InstanceMatchCriteria": "open",
        "EphemeralStorage": false,
        "CreateDate": "2019-08-16T09:27:35.000Z",
        "AvailableInstanceCount": 3,
        "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
        "TotalInstanceCount": 3,
        "State": "active",
        "Tenancy": "default",
        "EbsOptimized": false,
        "InstanceType": "t2.medium"
    }
```

```
}
```

例 2: 指定した日付/時刻に自動的に終了するキャパシティ予約を作成するには

次の create-capacity-reservation の例では、eu-west-1a アベイラビリティーゾーンにキャパシティ予約を作成します。そこでは、Linux/Unix オペレーティングシステムを実行している 3 つの m5.large インスタンスを起動できます。このキャパシティ予約は、2019/8/31 の 23:59:59 に自動的に終了します。

```
aws ec2 create-capacity-reservation \
    --availability-zone eu-west-1a \
    --instance-type m5.large \
    --instance-platform Linux/UNIX \
    --instance-count 3 \
    --end-date-type limited \
    --end-date 2019-08-31T23:59:59Z
```

出力:

```
{
    "CapacityReservation": {
        "CapacityReservationId": "cr-1234abcd56EXAMPLE ",
        "EndDateType": "limited",
        "AvailabilityZone": "eu-west-1a",
        "EndDate": "2019-08-31T23:59:59.000Z",
        "InstanceMatchCriteria": "open",
        "EphemeralStorage": false,
        "CreateDate": "2019-08-16T10:15:53.000Z",
        "AvailableInstanceCount": 3,
        "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
        "TotalInstanceCount": 3,
        "State": "active",
        "Tenancy": "default",
        "EbsOptimized": false,
        "InstanceType": "m5.large"
    }
}
```

例 3: 対象インスタンスの起動のみを受け入れるキャパシティ予約を作成するには

次の create-capacity-reservation の例では、対象インスタンスの起動のみを承諾するキャパシティ予約を作成します。

```
aws ec2 create-capacity-reservation \
    --availability-zone eu-west-1a \
    --instance-type m5.large \
    --instance-platform Linux/UNIX \
    --instance-count 3 \
    --instance-match-criteria targeted
```

出力:

```
{
    "CapacityReservation": {
        "CapacityReservationId": "cr-1234abcd56EXAMPLE ",
        "EndDateType": "unlimited",
        "AvailabilityZone": "eu-west-1a",
        "InstanceMatchCriteria": "targeted",
        "EphemeralStorage": false,
        "CreateDate": "2019-08-16T10:21:57.000Z",
        "AvailableInstanceCount": 3,
        "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
        "TotalInstanceCount": 3,
        "State": "active",
        "Tenancy": "default",
        "EbsOptimized": false,
        "InstanceType": "m5.large"
    }
}
```

詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「キャパシティ予約の作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateCapacityReservation」を参照してください。

### create-carrier-gateway

次のコード例は、create-carrier-gateway を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キャリアゲートウェイを作成するには

次の create-carrier-gateway の例では、指定した VPC のキャリアゲートウェイを作成します。

```
aws ec2 create-carrier-gateway \
    --vpc-id vpc-0c529aEXAMPLE1111
```

出力:

```
{
    "CarrierGateway": {
        "CarrierGatewayId": "cagw-0465cdEXAMPLE1111",
        "VpcId": "vpc-0c529aEXAMPLE1111",
        "State": "pending",
        "OwnerId": "123456789012"
    }
}
```

詳細については、「AWS Wavelength ユーザーガイド」の「Carrier gateways」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateCarrierGateway」を参照してください。

### create-client-vpn-endpoint

次のコード例は、create-client-vpn-endpoint を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クライアント VPN エンドポイントを作成するには

次の create-client-vpn-endpoint の例では、相互認証を使用するクライアント VPN エンドポイントを作成し、クライアント CIDR ブロックの値を指定します。

```
aws ec2 create-client-vpn-endpoint \
    --client-cidr-block "172.31.0.0/16" \
    --server-certificate-arn arn:aws:acm:ap-south-1:123456789012:certificate/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE \
    --authentication-options Type=certificate-
authentication,MutualAuthentication={ClientRootCertificateChainArn=arn:aws:acm:ap-
south-1:123456789012:certificate/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE} \
```

```
    --connection-log-options Enabled=false
```

出力:

```
{
    "ClientVpnEndpointId": "cvpn-endpoint-123456789123abcde",
    "Status": {
        "Code": "pending-associate"
    },
    "DnsName": "cvpn-endpoint-123456789123abcde.prod.clientvpn.ap-
south-1.amazonaws.com"
}
```

詳細については、「AWS Client VPN 管理者ガイド」の「Client VPN Endpoints」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateClientVpnEndpoint」を参照してください。

### create-client-vpn-route

次のコード例は、create-client-vpn-route を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クライアント VPN エンドポイントのルートを作成するには

次の create-client-vpn-route の例では、クライアント VPN エンドポイントの指定されたサブネット用にインターネット (0.0.0.0/0) へのルートを追加します。

```
aws ec2 create-client-vpn-route \
    --client-vpn-endpoint-id cvpn-endpoint-123456789123abcde \
    --destination-cidr-block 0.0.0.0/0  \
    --target-vpc-subnet-id subnet-0123456789abcabca
```

出力:

```
{
    "Status": {
        "Code": "creating"
    }
```

```
}
```

詳細については、「AWS Client VPN 管理者ガイド」の「Routes」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateClientVpnRoute」を参照してください。

### create-coip-cidr

次のコード例は、create-coip-cidr を使用する方法を示しています。

AWS CLI

顧客所有の IP (CoIP) アドレスの範囲を作成するには

次の create-coip-cidr の例では、指定した CoIP プールに指定した CoIP アドレスの範囲を作成します。

```
aws ec2 create-coip-cidr \
    --cidr 15.0.0.0/24 \
    --coip-pool-id ipv4pool-coip-1234567890abcdefg
```

出力:

```
{
    "CoipCidr": {
        "Cidr": "15.0.0.0/24",
        "CoipPoolId": "ipv4pool-coip-1234567890abcdefg",
        "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-abcdefg1234567890"
    }
}
```

CoIP の詳細については、「AWS Outposts ユーザーガイド」の「カスタマー所有の IP アドレス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateCoipCidr」を参照してください。

### create-coip-pool

次のコード例は、create-coip-pool を使用する方法を示しています。

AWS CLI

顧客所有の IP (CoIP) アドレスのプールを作成するには

次の create-coip-pool の例では、指定したローカルゲートウェイのルートテーブルに CoIP アドレスの CoIP プールを作成します。

```
aws ec2 create-coip-pool \
    --local-gateway-route-table-id lgw-rtb-abcdefg1234567890
```

出力:

```
{
    "CoipPool": {
        "PoolId": "ipv4pool-coip-1234567890abcdefg",
        "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-abcdefg1234567890",
        "PoolArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:coip-pool/ipv4pool-
coip-1234567890abcdefg"
    }
}
```

CoIP の詳細については、「AWS Outposts ユーザーガイド」の「カスタマー所有の IP アドレス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateCoipPool」を参照してください。

### create-customer-gateway

次のコード例は、create-customer-gateway を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタマーゲートウェイを作成するには

この例では、外部インターフェイスに指定された IP アドレスを持つカスタマーゲートウェイを作成します。

コマンド:

```
aws ec2 create-customer-gateway --type ipsec.1 --public-ip 12.1.2.3 --bgp-asn 65534
```

出力:

```
{
    "CustomerGateway": {
        "CustomerGatewayId": "cgw-0e11f167",
        "IpAddress": "12.1.2.3",
        "State": "available",
        "Type": "ipsec.1",
        "BgpAsn": "65534"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateCustomerGateway」を参照してください。

### `create-default-subnet`

次のコード例は、`create-default-subnet` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デフォルトのサブネットを作成するには

この例では、アベイラビリティーゾーン us-east-2a にデフォルトのサブネットを作成します。

コマンド:

```
 aws ec2 create-default-subnet --availability-zone us-east-2a

{
   "Subnet": {
       "AvailabilityZone": "us-east-2a",
       "Tags": [],
       "AvailableIpAddressCount": 4091,
       "DefaultForAz": true,
       "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [],
       "VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
       "State": "available",
       "MapPublicIpOnLaunch": true,
       "SubnetId": "subnet-1122aabb",
       "CidrBlock": "172.31.32.0/20",
       "AssignIpv6AddressOnCreation": false
```

```
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDefaultSubnet」を参照してください。

### create-default-vpc

次のコード例は、create-default-vpc を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デフォルトの VPC を作成するには

この例では、デフォルトの VPC を作成します。

コマンド:

```
aws ec2 create-default-vpc
```

出力:

```
{
    "Vpc": {
        "VpcId": "vpc-8eaae5ea",
        "InstanceTenancy": "default",
        "Tags": [],
        "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [],
        "State": "pending",
        "DhcpOptionsId": "dopt-af0c32c6",
        "CidrBlock": "172.31.0.0/16",
        "IsDefault": true
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDefaultVpc」を参照してください。

### create-dhcp-options

次のコード例は、create-dhcp-options を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DHCP オプションセットを作成するには

次の create-dhcp-options の例では、ドメイン名、ドメインネームサーバー、NetBIOS ノードタイプを指定する DHCP オプションセットを作成します。

```
aws ec2 create-dhcp-options \
    --dhcp-configuration \
        "Key=domain-name-servers,Values=10.2.5.1,10.2.5.2" \
        "Key=domain-name,Values=example.com" \
        "Key=netbios-node-type,Values=2"
```

出力:

```
{
    "DhcpOptions": {
        "DhcpConfigurations": [
            {
                "Key": "domain-name",
                "Values": [
                    {
                        "Value": "example.com"
                    }
                ]
            },
            {
                "Key": "domain-name-servers",
                "Values": [
                    {
                        "Value": "10.2.5.1"
                    },
                    {
                        "Value": "10.2.5.2"
                    }
                ]
            },
            {
                "Key": "netbios-node-type",
                "Values": [
                    {
                        "Value": "2"
                    }
```

```
                ]
            }
        ],
        "DhcpOptionsId": "dopt-06d52773eff4c55f3"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDhcpOptions」を参照してください。

### create-egress-only-internet-gateway

次のコード例は、create-egress-only-internet-gateway を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Egress-Only インターネットゲートウェイを作成するには

この例では、指定した VPC の Egress-only インターネットゲートウェイを作成します。

コマンド:

```
aws ec2 create-egress-only-internet-gateway --vpc-id vpc-0c62a468
```

出力:

```
{
  "EgressOnlyInternetGateway": {
      "EgressOnlyInternetGatewayId": "eigw-015e0e244e24dfe8a",
      "Attachments": [
          {
              "State": "attached",
              "VpcId": "vpc-0c62a468"
          }
      ]
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateEgressOnlyInternetGateway」を参照してください。

### create-fleet

次のコード例は、create-fleet を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: スポットインスタンスをデフォルトの購入モデルとして起動する EC2 フリートを作成するには

次の create-fleet の例では、フリートを起動するのに必要な最小限のパラメータ (起動テンプレート、ターゲット容量、デフォルト購入モデル) を使用して EC2 フリートを作成します。起動テンプレートは、起動テンプレート ID とバージョン番号によって識別されます。フリートのターゲット容量は 2 個のインスタンスであり、デフォルト購入モデルは spot です。この結果、フリートは 2 個のスポットインスタンスを起動します。

EC2 フリート を作成するときは、JSON ファイルを使用して起動するインスタンスについての情報を指定します。

```
aws ec2 create-fleet \
    --cli-input-json file://file_name.json
```

file_name.json の内容:

```
{
    "LaunchTemplateConfigs": [
    {
        "LaunchTemplateSpecification": {
        "LaunchTemplateId": "lt-0e8c754449b27161c",
        "Version": "1"
        }
    }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 2,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    }
}
```

出力:

```
{
```

```
    "FleetId": "fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE"
}
```

例 2: オンデマンドインスタンスをデフォルトの購入モデルとして起動する EC2 フリートを作成するには

次の create-fleet の例では、フリートを起動するのに必要な最小限のパラメータ (起動テンプレート、ターゲット容量、デフォルト購入モデル) を使用して EC2 フリートを作成します。起動テンプレートは、起動テンプレート ID とバージョン番号によって識別されます。フリートのターゲット容量は 2 個のインスタンスであり、デフォルト購入モデルは on-demand です。この結果、フリートは 2 個のオンデマンドインスタンス を起動します。

EC2 フリート を作成するときは、JSON ファイルを使用して起動するインスタンスについての情報を指定します。

```
aws ec2 create-fleet \
    --cli-input-json file://file_name.json
```

file_name.json の内容:

```
{
    "LaunchTemplateConfigs": [
    {
        "LaunchTemplateSpecification": {
        "LaunchTemplateId": "lt-0e8c754449b27161c",
        "Version": "1"
        }
    }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
    "TotalTargetCapacity": 2,
    "DefaultTargetCapacityType": "on-demand"
    }
}
```

出力:

```
{
    "FleetId": "fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE"
}
```

例 3: オンデマンドインスタンスをプライマリキャパシティとして起動する EC2 フリートを作成するには

次の create-fleet の例では、フリートの合計ターゲット容量を 2 つのインスタンス、ターゲット容量を 1 つのオンデマンドインスタンスとして指定する EC2 フリートを作成します。デフォルトの購入モデルは spot です。フリートは指定されたとおり 1 個のオンデマンドインスタンス を起動しますが、合計ターゲット容量を満たすために、さらに 1 個以上のインスタンスを起動する必要があります。差額の購入モデルは、TotalTargetCapacity - OnDemandTargetCapacity = DefaultTargetCapacityType で計算されます。この結果、フリートは 1 個のスポットインスタンスを起動します。

EC2 フリート を作成するときは、JSON ファイルを使用して起動するインスタンスについての情報を指定します。

```
aws ec2 create-fleet \
    --cli-input-json file://file_name.json
```

file_name.json の内容:

```
{
    "LaunchTemplateConfigs": [
    {
        "LaunchTemplateSpecification": {
        "LaunchTemplateId": "lt-0e8c754449b27161c",
        "Version": "1"
        }
    }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 2,
        "OnDemandTargetCapacity":1,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    }
}
```

出力:

```
{
    "FleetId": "fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE"
}
```

例 4: 最低料金割り当て戦略を使用してスポットインスタンスを起動する EC2 フリートを作成するには

スポットインスタンスの配分戦略を指定しない場合、デフォルト配分戦略である lowest-price が使用されます。次の create-fleet の例では、lowest-price 割り当て戦略を使用して EC2 フリートを作成します。起動テンプレートをオーバーライドする 3 つの起動条件は、インスタンスタイプが異なりますが、加重容量とサブネットは同じです。合計ターゲット容量は 2 個のインスタンスで、デフォルト購入モデルは spot です。EC2 フリートは、最低価格の起動条件のインスタンスタイプを使用して 2 つのスポットインスタンスを起動します。

EC2 フリート を作成するときは、JSON ファイルを使用して起動するインスタンスについての情報を指定します。

```
aws ec2 create-fleet \
    --cli-input-json file://file_name.jsonContents of file_name.json::

{
    "LaunchTemplateConfigs": [
    {
        "LaunchTemplateSpecification": {
        "LaunchTemplateId": "lt-0e8c754449b27161c",
        "Version": "1"
        },
        "Overrides": [
            {
                "InstanceType": "c4.large",
                "WeightedCapacity": 1,
                "SubnetId": "subnet-a4f6c5d3"
            },
            {
                "InstanceType": "c3.large",
                "WeightedCapacity": 1,
                "SubnetId": "subnet-a4f6c5d3"
            },
            {
                "InstanceType": "c5.large",
                "WeightedCapacity": 1,
                "SubnetId": "subnet-a4f6c5d3"
            }
        ]
    }
    ],
```

```
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 2,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"

  }
}
```

出力:

```
{
    "FleetId": "fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateFleet」を参照してください。

### create-flow-logs

次のコード例は、create-flow-logs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: フローログを作成するには

次の create-flow-logs の例では、指定したネットワークインターフェイスについて拒否されたすべてのトラフィックをキャプチャするフローログを作成します。フローログは、指定された IAM ロールのアクセス許可を使用して CloudWatch Logs のロググループに配信されます。

```
aws ec2 create-flow-logs \
    --resource-type NetworkInterface \
    --resource-ids eni-11223344556677889 \
    --traffic-type REJECT \
    --log-group-name my-flow-logs \
    --deliver-logs-permission-arn arn:aws:iam::123456789101:role/publishFlowLogs
```

出力:

```
{
    "ClientToken": "so0eNA2uSHUNlHI0S2cJ305GuIX1CezaRdGtexample",
    "FlowLogIds": [
```

```
        "fl-12345678901234567"
    ],
    "Unsuccessful": []
}
```

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「VPC フローログ」を参照してください。

例 2: カスタム形式でフローログを作成するには

次の create-flow-logs の例では、指定した VPC のすべてのトラフィックをキャプチャするフローログを作成し、そのフローログを Amazon S3 バケットに配信します。--log-format パラメータにより、フローログレコードのカスタム形式が指定されます。Windows でこのコマンドを実行するには、一重引用符 (') を二重引用符 (") に変更します。

```
aws ec2 create-flow-logs \
    --resource-type VPC \
    --resource-ids vpc-00112233344556677 \
    --traffic-type ALL \
    --log-destination-type s3 \
    --log-destination arn:aws:s3:::flow-log-bucket/my-custom-flow-logs/ \
    --log-format '${version} ${vpc-id} ${subnet-id} ${instance-id} ${srcaddr}
 ${dstaddr} ${srcport} ${dstport} ${protocol} ${tcp-flags} ${type} ${pkt-srcaddr}
 ${pkt-dstaddr}'
```

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「VPC フローログ」を参照してください。

例 3: 1 分間の最大集計間隔でフローログを作成するには

次の create-flow-logs の例では、指定した VPC のすべてのトラフィックをキャプチャするフローログを作成し、そのフローログを Amazon S3 バケットに配信します。--max-aggregation-interval パラメータは、最大集約間隔を 60 秒 (1 分) に指定します。

```
aws ec2 create-flow-logs \
    --resource-type VPC \
    --resource-ids vpc-00112233344556677 \
    --traffic-type ALL \
    --log-destination-type s3 \
    --log-destination arn:aws:s3:::flow-log-bucket/my-custom-flow-logs/ \
    --max-aggregation-interval 60
```

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「VPC フローログ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateFlowLogs」を参照してください。

### create-fpga-image

次のコード例は、create-fpga-image を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon FPGA イメージを作成するには

この例では、指定したバケット内の指定した tarball から AFI を作成します。

コマンド:

```
aws ec2 create-fpga-image --name my-afi --description test-afi --input-storage-location Bucket=my-fpga-bucket,Key=dcp/17_12_22-103226.Developer_CL.tar --logs-storage-location Bucket=my-fpga-bucket,Key=logs
```

出力:

```
{
  "FpgaImageId": "afi-0d123e123bfc85abc",
  "FpgaImageGlobalId": "agfi-123cb27b5e84a0abc"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateFpgaImage」を参照してください。

### create-image

次のコード例は、create-image を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Amazon EBS-backed インスタンスから AMI を作成するには

次の create-image の例では、指定したインスタンスから AMI を作成します。

```
aws ec2 create-image \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --name "My server" \
    --description "An AMI for my server"
```

出力:

```
{
    "ImageId": "ami-abcdef01234567890"
}
```

AMI のブロックデバイスマッピングの指定の詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Specifying a block device mapping for an AMI」を参照してください。

例 2: 再起動せずに Amazon EBS-backed インスタンスから AMI を作成するには

次の `create-image` の例では、AMI を作成し、--no-reboot パラメータを設定して、イメージの作成前にインスタンスが再起動されないようにします。

```
aws ec2 create-image \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --name "My server" \
    --no-reboot
```

出力:

```
{
    "ImageId": "ami-abcdef01234567890"
}
```

AMI のブロックデバイスマッピングの指定の詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Specifying a block device mapping for an AMI」を参照してください。

例 3: 作成時に AMI とスナップショットにタグを付けるには

次の `create-image` の例では、AMI を作成し、AMI とスナップショットに同じタグ `cost-center=cc123` を付けます。

```
aws ec2 create-image \
```

```
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --name "My server" \
    --tag-specifications "ResourceType=image,Tags=[{Key=cost-
center,Value=cc123}]" "ResourceType=snapshot,Tags=[{Key=cost-center,Value=cc123}]"
```

出力:

```
{
    "ImageId": "ami-abcdef01234567890"
}
```

作成時のリソースのタグ付けの詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Add tags on resource creation」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateImage」を参照してください。

### create-instance-connect-endpoint

次のコード例は、create-instance-connect-endpoint を使用する方法を示しています。

AWS CLI

EC2 Instance Connect Endpoint を作成するには

次の create-instance-connect-endpoint の例では、指定したサブネットに EC2 Instance Connect エンドポイントを作成します。

```
aws ec2 create-instance-connect-endpoint \
    --region us-east-1 \
    --subnet-id subnet-0123456789example
```

出力:

```
{
    "VpcId": "vpc-0123abcd",
    "InstanceConnectEndpointArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:111111111111:instance-
connect-endpoint/eice-0123456789example",
    "AvailabilityZone": "us-east-1a",
    "NetworkInterfaceIds": [
```

```
        "eni-0123abcd"
    ],
    "PreserveClientIp": true,
    "Tags": [],
    "FipsDnsName": "eice-0123456789example.0123abcd.fips.ec2-instance-connect-
endpoint.us-east-1.amazonaws.com",
    "StateMessage": "",
    "State": "create-complete",
    "DnsName": "eice-0123456789example.0123abcd.ec2-instance-connect-endpoint.us-
east-1.amazonaws.com",
    "SubnetId": "subnet-0123abcd",
    "OwnerId": "111111111111",
    "SecurityGroupIds": [
        "sg-0123abcd"
    ],
    "InstanceConnectEndpointId": "eice-0123456789example",
    "CreatedAt": "2023-04-07T15:43:53.000Z"
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「EC2 Instance Connect Endpoint の作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateInstanceConnectEndpoint」を参照してください。

### create-instance-event-window

次のコード例は、create-instance-event-window を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 時間範囲を設定したイベントウィンドウを作成するには

次の create-instance-event-window の例では、時間範囲を持つイベントウィンドウを作成します。また、cron-expression パラメータを指定することはできません。

```
aws ec2 create-instance-event-window \
    --region us-east-1 \
    --time-range StartWeekDay=monday,StartHour=2,EndWeekDay=wednesday,EndHour=8 \
    --tag-specifications "ResourceType=instance-event-
window,Tags=[{Key=K1,Value=V1}]" \
    --name myEventWindowName
```

出力:

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "TimeRanges": [
            {
                "StartWeekDay": "monday",
                "StartHour": 2,
                "EndWeekDay": "wednesday",
                "EndHour": 8
            }
        ],
        "Name": "myEventWindowName",
        "State": "creating",
        "Tags": [
            {
                "Key": "K1",
                "Value": "V1"
            }
        ]
    }
}
```

イベントウィンドウの制約については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の予定されているイベントに関するセクションの「考慮事項」を参照してください。

例 2: cron 式を指定したイベントウィンドウを作成するには

次の `create-instance-event-window` の例では、cron 式を持つイベントウィンドウを作成します。また、`time-range` パラメータを指定することはできません。

```
aws ec2 create-instance-event-window \
    --region us-east-1 \
    --cron-expression "* 21-23 * * 2,3" \
    --tag-specifications "ResourceType=instance-event-
window,Tags=[{Key=K1,Value=V1}]" \
    --name myEventWindowName
```

出力:

```
{
```

```
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "Name": "myEventWindowName",
        "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
        "State": "creating",
        "Tags": [
            {
                "Key": "K1",
                "Value": "V1"
            }
        ]
    }
}
```

イベントウィンドウの制約については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の予定されているイベントに関するセクションの「考慮事項」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateInstanceEventWindow」を参照してください。

### create-instance-export-task

次のコード例は、create-instance-export-task を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスをエクスポートするには

このコマンド例では、インスタンス i-1234567890abcdef0 を Amazon S3 バケット myexportbucket にエクスポートするタスクを作成します。

コマンド:

```
aws ec2 create-instance-export-task --description "RHEL5 instance" --
instance-id i-1234567890abcdef0 --target-environment vmware --export-to-s3-
task DiskImageFormat=vmdk,ContainerFormat=ova,S3Bucket=myexportbucket,S3Prefix=RHEL5
```

出力:

```
{
    "ExportTask": {
```

```
        "State": "active",
        "InstanceExportDetails": {
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "TargetEnvironment": "vmware"
        },
        "ExportToS3Task": {
            "S3Bucket": "myexportbucket",
            "S3Key": "RHEL5export-i-fh8sjjsq.ova",
            "DiskImageFormat": "vmdk",
            "ContainerFormat": "ova"
        },
        "Description": "RHEL5 instance",
        "ExportTaskId": "export-i-fh8sjjsq"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateInstanceExportTask」を参照してください。

### create-internet-gateway

次のコード例は、create-internet-gateway を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インターネットゲートウェイを作成するには

次の create-internet-gateway の例では、タグ Name=my-igw を持つインターネットゲートウェイを作成します。

```
aws ec2 create-internet-gateway \
    --tag-specifications ResourceType=internet-gateway,Tags=[{Key=Name,Value=my-igw}]
```

出力:

```
{
    "InternetGateway": {
        "Attachments": [],
        "InternetGatewayId": "igw-0d0fb496b3994d755",
        "OwnerId": "123456789012",
        "Tags": [
```

```
            {
                "Key": "Name",
                "Value": "my-igw"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「インターネットゲートウェイ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateInternetGateway」を参照してください。

### `create-ipam-pool`

次のコード例は、`create-ipam-pool` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IPAM プールを作成するには

次の `create-ipam-pool` の例では、IPAM プールを作成します。

(Linux):

```
aws ec2 create-ipam-pool \
    --ipam-scope-id ipam-scope-02fc38cd4c48e7d38 \
    --address-family ipv4 \
    --auto-import \
    --allocation-min-netmask-length 16 \
    --allocation-max-netmask-length 26 \
    --allocation-default-netmask-length 24 \
    --allocation-resource-tags "Key=Environment,Value=Preprod" \
    --tag-specifications 'ResourceType=ipam-pool,Tags=[{Key=Name,Value="Preprod
 pool"}]'
```

(Windows):

```
aws ec2 create-ipam-pool ^
    --ipam-scope-id ipam-scope-02fc38cd4c48e7d38 ^
    --address-family ipv4 ^
```

```
    --auto-import ^
    --allocation-min-netmask-length 16 ^
    --allocation-max-netmask-length 26 ^
    --allocation-default-netmask-length 24 ^
    --allocation-resource-tags "Key=Environment,Value=Preprod" ^
    --tag-specifications ResourceType=ipam-pool,Tags=[{Key=Name,Value="Preprod
 pool"}]
```

出力:

```
{
    "IpamPool": {
        "OwnerId": "123456789012",
        "IpamPoolId": "ipam-pool-0533048da7d823723",
        "IpamPoolArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam-pool/ipam-
pool-0533048da7d823723",
        "IpamScopeArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam-scope/ipam-
scope-02fc38cd4c48e7d38",
        "IpamScopeType": "private",
        "IpamArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam/ipam-08440e7a3acde3908",
        "IpamRegion": "us-east-1",
        "Locale": "None",
        "PoolDepth": 1,
        "State": "create-in-progress",
        "AutoImport": true,
        "AddressFamily": "ipv4",
        "AllocationMinNetmaskLength": 16,
        "AllocationMaxNetmaskLength": 26,
        "AllocationDefaultNetmaskLength": 24,
        "AllocationResourceTags": [
            {
                "Key": "Environment",
                "Value": "Preprod"
            }
        ],
        "Tags": [
            {
                "Key": "Name",
                "Value": "Preprod pool"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon VPC IPAM ユーザーガイド」の「Plan for IP address provisioning」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateIpamPool」を参照してください。

### create-ipam-resource-discovery

次のコード例は、create-ipam-resource-discovery を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソース検出を作成するには

この例では、あなたは IPAM の委任された管理者として、別の AWS 組織の IPAM 管理者とリソース検出を作成して共有し、他の組織の管理者が組織内のリソースの IP アドレスを管理およびモニタリングできるようにしたいと考えています。

重要

リソース検出を IPAM と正常に統合するためには特定の方法で設定する必要があるため、この例には --region と --operating-regions の両方のオプションが含まれています。どちらもオプションです。* --operating-regions は、IPAM で検出するリソースがある地域と一致する必要があります。(コンプライアンス上の理由などで) IPAM で IP アドレスを管理したくないリージョンがある場合は、そのリージョンを含めないでください。* --region は、関連付ける IPAM のホームリージョンと一致する必要があります。IPAM が作成されたのと同じリージョンでリソース検出を作成する必要があります。例えば、関連付ける IPAM が us-east-1 で作成された場合は、リクエストに --region us-east-1 を含めます。--region と --operating-regions オプションは両方とも、指定しない場合はコマンドを実行しているリージョンにデフォルト設定されます。

この例では、統合対象の IPAM の運用リージョンには、us-west-1、us-west-2、および ap-south-1 が含まれます。リソース検出を作成する場合、IPAM では、ap-south-1 ではなく、us-west-2 と us-west-1 にあるリソース IP アドレスを検出する必要があります。そのため、リクエストには --operating-regions RegionName='us-west-1' RegionName='us-west-2' のみを含めます。

次の create-ipam-resource-discovery の例では、IPAM リソース検出を作成します。

```
aws ec2 create-ipam-resource-discovery \
```

```
    --description 'Example-resource-discovery' \
    --tag-specifications 'ResourceType=ipam-resource-discovery,Tags=[{Key=cost-
center,Value=cc123}]' \
    --operating-regions RegionName='us-west-1' RegionName='us-west-2' \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "IpamResourceDiscovery":{
        "OwnerId": "149977607591",
        "IpamResourceDiscoveryId": "ipam-res-disco-0257046d8aa78b8bc",
        "IpamResourceDiscoveryArn": "arn:aws:ec2::149977607591:ipam-resource-
discovery/ipam-res-disco-0257046d8aa78b8bc",
        "IpamResourceDiscoveryRegion": "us-east-1",
        "Description": "'Example-resource-discovery'",
        "OperatingRegions":[
            {"RegionName": "us-west-1"},
            {"RegionName": "us-west-2"},
            {"RegionName": "us-east-1"}
        ],
        "IsDefault": false,
        "State": "create-in-progress",
        "Tags": [
            {
                "Key": "cost-center",
                "Value": "cc123"
            }
        ]
}
```

リソース検出を作成後、それを別の IPAM の委任された管理者と共有する必要が出てくる場合があります。create-resource-share を使用すればそれに対応できます。詳細については、「Amazon VPC IPAM ユーザーガイド」の「Integrate IPAM with accounts outside of your organization」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateIpamResourceDiscovery」を参照してください。

### create-ipam-scope

次のコード例は、create-ipam-scope を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IPAM スコープを作成するには

次の `create-ipam-scope` の例では、IPAM スコープを作成します。

(Linux):

```
aws ec2 create-ipam-scope \
    --ipam-id ipam-08440e7a3acde3908 \
    --description "Example description" \
    --tag-specifications 'ResourceType=ipam-scope,Tags=[{Key=Name,Value="Example
 name value"}]'
```

(Windows):

```
aws ec2 create-ipam-scope ^
    --ipam-id ipam-08440e7a3acde3908 ^
    --description "Example description" ^
    --tag-specifications ResourceType=ipam-scope,Tags=[{Key=Name,Value="Example name
 value"}]
```

出力:

```
{
    "IpamScope": {
        "OwnerId": "123456789012",
        "IpamScopeId": "ipam-scope-01c1ebab2b63bd7e4",
        "IpamScopeArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam-scope/ipam-
scope-01c1ebab2b63bd7e4",
        "IpamArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam/ipam-08440e7a3acde3908",
        "IpamRegion": "us-east-1",
        "IpamScopeType": "private",
        "IsDefault": false,
        "Description": "Example description",
        "PoolCount": 0,
        "State": "create-in-progress",
        "Tags": [
            {
                "Key": "Name",
                "Value": "Example name value"
            }
        ]
```

```
    }
}
```

詳細については、「Amazon VPC IPAM ユーザーガイド」の「Create additional scopes」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateIpamScope」を参照してください。

### create-ipam

次のコード例は、create-ipam を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IPAM を作成するには

次の create-ipam の例では、IPAM を作成します。

(Linux):

```
aws ec2 create-ipam \
    --description "Example description" \
    --operating-regions "RegionName=us-east-2" "RegionName=us-west-1" \
    --tag-specifications 'ResourceType=ipam,Tags=[{Key=Name,Value=ExampleIPAM}]'
```

(Windows):

```
aws ec2 create-ipam ^
    --description "Example description" ^
    --operating-regions "RegionName=us-east-2" "RegionName=us-west-1" ^
    --tag-specifications ResourceType=ipam,Tags=[{Key=Name,Value=ExampleIPAM}]
```

出力:

```
{
    "Ipam": {
        "OwnerId": "123456789012",
        "IpamId": "ipam-036486dfa6af58ee0",
        "IpamArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam/ipam-036486dfa6af58ee0",
        "IpamRegion": "us-east-1",
        "PublicDefaultScopeId": "ipam-scope-071b8042b0195c183",
```

```
        "PrivateDefaultScopeId": "ipam-scope-0807405dece705a30",
        "ScopeCount": 2,
        "OperatingRegions": [
            {
                "RegionName": "us-east-2"
            },
            {
                "RegionName": "us-west-1"
            },
            {
                "RegionName": "us-east-1"
            }
        ],
        "State": "create-in-progress",
        "Tags": [
            {
                "Key": "Name",
                "Value": "ExampleIPAM"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon VPC IPAM ユーザーガイド」の「Create an IPAM」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateIpam」を参照してください。

### create-key-pair

次のコード例は、create-key-pair を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キーペアを作成するには

この例では、MyKeyPair という名前のキーペアが作成されます。

コマンド:

```
aws ec2 create-key-pair --key-name MyKeyPair
```

出力は ASCII バージョンのプライベートキーとキーフィンガープリントです。キーはファイルに保存する必要があります。

詳細については、「AWS コマンドラインインターフェイスユーザーガイド」でキーペアの使用方法を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateKeyPair」を参照してください。

### create-launch-template-version

次のコード例は、create-launch-template-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

起動テンプレートのバージョンを作成するには

この例では、起動テンプレートのバージョン 1 に基づいて新しいバージョンを作成し、異なる AMI ID を指定します。

コマンド:

```
aws ec2 create-launch-template-version --launch-template-id lt-0abcd290751193123
 --version-description WebVersion2 --source-version 1 --launch-template-data
 '{"ImageId":"ami-c998b6b2"}'
```

出力:

```
{
  "LaunchTemplateVersion": {
      "VersionDescription": "WebVersion2",
      "LaunchTemplateId": "lt-0abcd290751193123",
      "LaunchTemplateName": "WebServers",
      "VersionNumber": 2,
      "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:root",
      "LaunchTemplateData": {
          "ImageId": "ami-c998b6b2",
          "InstanceType": "t2.micro",
          "NetworkInterfaces": [
              {
                  "Ipv6Addresses": [
                      {
```

```
                        "Ipv6Address": "2001:db8:1234:1a00::123"
                    }
                ],
                "DeviceIndex": 0,
                "SubnetId": "subnet-7b16de0c",
                "AssociatePublicIpAddress": true
            }
        ]
    },
    "DefaultVersion": false,
    "CreateTime": "2017-12-01T13:35:46.000Z"
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateLaunchTemplateVersion」を参照してください。

### create-launch-template

次のコード例は、create-launch-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 起動テンプレートを作成するには

次の create-launch-template の例では、インスタンスを起動し、インスタンスにパブリック IP アドレスと IPv6 アドレスを割り当て、インスタンスのタグを作成するサブネットを指定する起動テンプレートを作成しています。

```
aws ec2 create-launch-template \
    --launch-template-name TemplateForWebServer \
    --version-description WebVersion1 \
    --launch-template-data '{"NetworkInterfaces":
[{"AssociatePublicIpAddress":true,"DeviceIndex":0,"Ipv6AddressCount":1,"SubnetId":"subnet-7b
[{"ResourceType":"instance","Tags":[{"Key":"purpose","Value":"webserver"}]}]}'
```

出力:

```
{
    "LaunchTemplate": {
        "LatestVersionNumber": 1,
```

```
        "LaunchTemplateId": "lt-01238c059e3466abc",
        "LaunchTemplateName": "TemplateForWebServer",
        "DefaultVersionNumber": 1,
        "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob",
        "CreateTime": "2019-01-27T09:13:24.000Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「起動テンプレートからのインスタンスの起動」を参照してください。JSON 形式のパラメータで引用する方法については、「AWS コマンドラインインターフェイスユーザーガイド」の「文字列の引用」を参照してください。

例 2: Amazon EC2 Auto Scaling の起動テンプレートを作成するには

次の `create-launch-template` の例では、複数のタグとブロックデバイスマッピングを使ってインスタンス起動時に追加の EBS ボリュームを指定する起動テンプレートを作成しています。Auto Scaling グループがインスタンスを起動する VPC のセキュリティグループに対応する `Groups` の値を指定します。Auto Scaling グループのプロパティとして VPC とサブネットを指定します。

```
aws ec2 create-launch-template \
    --launch-template-name TemplateForAutoScaling \
    --version-description AutoScalingVersion1 \
    --launch-template-data '{"NetworkInterfaces":
[{"DeviceIndex":0,"AssociatePublicIpAddress":true,"Groups":
["sg-7c227019,sg-903004f8"],"DeleteOnTermination":true}],"ImageId":"ami-
b42209de","InstanceType":"m4.large","TagSpecifications":
[{"ResourceType":"instance","Tags":[{"Key":"environment","Value":"production"},
{"Key":"purpose","Value":"webserver"}]},{"ResourceType":"volume","Tags":
[{"Key":"environment","Value":"production"},{"Key":"cost-
center","Value":"cc123"}]}],"BlockDeviceMappings":[{"DeviceName":"/dev/sda1","Ebs":
{"VolumeSize":100}}]}' --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "LaunchTemplate": {
        "LatestVersionNumber": 1,
        "LaunchTemplateId": "lt-0123c79c33a54e0abc",
        "LaunchTemplateName": "TemplateForAutoScaling",
```

```
        "DefaultVersionNumber": 1,
        "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob",
        "CreateTime": "2019-04-30T18:16:06.000Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Auto Scaling グループの起動テンプレートを作成する」を参照してください。JSON 形式のパラメータで引用する方法については、「AWS コマンドラインインターフェイスユーザーガイド」の「文字列の引用」を参照してください。

例 3: EBS ボリュームの暗号化を指定する起動テンプレートを作成するには

次の `create-launch-template` の例では、暗号化されていないスナップショットから作成された暗号化された EBS ボリュームを含む起動テンプレートを作成しています。また、作成時にボリュームにタグ付けしています。暗号化がデフォルトで無効になっている場合、次の例のように "Encrypted" オプションを指定する必要があります。"KmsKeyId" オプションを使用してカスタマー管理の CMK を指定する場合は、デフォルトで暗号化が有効になっていても "Encrypted" オプションを指定する必要があります。

```
aws ec2 create-launch-template \
  --launch-template-name TemplateForEncryption \
  --launch-template-data file://config.json
```

config.json の内容:

```
{
    "BlockDeviceMappings":[
        {
            "DeviceName":"/dev/sda1",
            "Ebs":{
                "VolumeType":"gp2",
                "DeleteOnTermination":true,
                "SnapshotId":"snap-066877671789bd71b",
                "Encrypted":true,
                "KmsKeyId":"arn:aws:kms:us-east-1:012345678910:key/abcd1234-
a123-456a-a12b-a123b4cd56ef"
            }
        }
    ],
    "ImageId":"ami-00068cd7555f543d5",
```

```
    "InstanceType":"c5.large",
    "TagSpecifications":[
        {
            "ResourceType":"volume",
            "Tags":[
                {
                    "Key":"encrypted",
                    "Value":"yes"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "LaunchTemplate": {
        "LatestVersionNumber": 1,
        "LaunchTemplateId": "lt-0d5bd51bcf8530abc",
        "LaunchTemplateName": "TemplateForEncryption",
        "DefaultVersionNumber": 1,
        "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob",
        "CreateTime": "2020-01-07T19:08:36.000Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「スナップショットからの Amazon EBS ボリュームの復元」と「デフォルトでの暗号化」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateLaunchTemplate」を参照してください。

### create-local-gateway-route-table-virtual-interface-group-association

次のコード例は、create-local-gateway-route-table-virtual-interface-group-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ローカルゲートウェイのルートテーブルを仮想インターフェイス (VIF) グループに関連付けるには

次の create-local-gateway-route-table-virtual-interface-group-association の例では、指定したローカルゲートウェイのルートテーブルと VIF グループ間の関連付けを作成します。

```
aws ec2 create-local-gateway-route-table-virtual-interface-group-association \
    --local-gateway-route-table-id lgw-rtb-exampleidabcd1234 \
    --local-gateway-virtual-interface-group-id lgw-vif-grp-exampleid0123abcd
```

出力:

```
{
    "LocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation": {
        "LocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociationId": "lgw-vif-grp-
assoc-exampleid12345678",
        "LocalGatewayVirtualInterfaceGroupId": "lgw-vif-grp-exampleid0123abcd",
        "LocalGatewayId": "lgw-exampleid11223344",
        "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-exampleidabcd1234",
        "LocalGatewayRouteTableArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:111122223333:local-
gateway-route-table/lgw-rtb-exampleidabcd1234",
        "OwnerId": "111122223333",
        "State": "pending",
        "Tags": []
    }
}
```

詳細については、「AWS Outposts ユーザーガイド」の「VIF group associations」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation」を参照してください。

### create-local-gateway-route-table-vpc-association

次のコード例は、create-local-gateway-route-table-vpc-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC をルートテーブルに関連付けるには

次の create-local-gateway-route-table-vpc-association の例では、指定した VPC を指定したローカルゲートウェイのルートテーブルに関連付けます。

```
aws ec2 create-local-gateway-route-table-vpc-association \
    --local-gateway-route-table-id lgw-rtb-059615ef7dEXAMPLE \
    --vpc-id vpc-07ef66ac71EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "LocalGatewayRouteTableVpcAssociation": {
        "LocalGatewayRouteTableVpcAssociationId": "lgw-vpc-assoc-0ee765bcc8EXAMPLE",
        "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-059615ef7dEXAMPLE",
        "LocalGatewayId": "lgw-09b493aa7cEXAMPLE",
        "VpcId": "vpc-07ef66ac71EXAMPLE",
        "State": "associated"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateLocalGatewayRouteTableVpcAssociation」を参照してください。

### create-local-gateway-route-table

次のコード例は、create-local-gateway-route-table を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ローカルゲートウェイのルートテーブルのルートを作成するには

次の create-local-gateway-route-table の例では、直接 VPC ルーティングモードでローカルゲートウェイのルートテーブルを作成します。

```
aws ec2 create-local-gateway-route-table \
    --local-gateway-id lgw-1a2b3c4d5e6f7g8h9 \
    --mode direct-vpc-routing
```

出力:

```
{
    "LocalGatewayRouteTable": {
        "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-abcdefg1234567890",
        "LocalGatewayRouteTableArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:111122223333:local-
gateway-route-table/lgw-rtb-abcdefg1234567890",
```

```
        "LocalGatewayId": "lgw-1a2b3c4d5e6f7g8h9",
        "OutpostArn": "arn:aws:outposts:us-west-2:111122223333:outpost/
op-021345abcdef67890",
        "OwnerId": "111122223333",
        "State": "pending",
        "Tags": [],
        "Mode": "direct-vpc-routing"
    }
}
```

詳細については、「AWS Outposts ユーザーガイド」の「ローカルゲートウェイルートテーブル」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateLocalGatewayRouteTable」を参照してください。

### create-local-gateway-route

次のコード例は、create-local-gateway-route を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ローカルゲートウェイのルートテーブルの静的ルートを作成するには

次の create-local-gateway-route の例では、指定したローカルゲートウェイのルートテーブルに指定したルートを作成します。

```
aws ec2 create-local-gateway-route \
    --destination-cidr-block 0.0.0.0/0 \
    --local-gateway-route-table-id lgw-rtb-059615ef7dEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "Route": {
        "DestinationCidrBlock": "0.0.0.0/0",
        "LocalGatewayVirtualInterfaceGroupId": "lgw-vif-grp-07145b276bEXAMPLE",
        "Type": "static",
        "State": "deleted",
        "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-059615ef7dEXAMPLE"
    }
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateLocalGatewayRoute」を参照してください。

### create-managed-prefix-list

次のコード例は、create-managed-prefix-list を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プレフィックスリストを作成する

次の create-managed-prefix-list の例では、最大エントリ数が 10 個の IPv4 プレフィックスリストを作成し、そのプレフィックスリストに 2 つのエントリを作成します。

```
aws ec2 create-managed-prefix-list \
    --address-family IPv4 \
    --max-entries 10 \
    --entries Cidr=10.0.0.0/16,Description=vpc-a Cidr=10.2.0.0/16,Description=vpc-b
 \
    --prefix-list-name vpc-cidrs
```

出力:

```
{
    "PrefixList": {
        "PrefixListId": "pl-0123456abcabcabc1",
        "AddressFamily": "IPv4",
        "State": "create-in-progress",
        "PrefixListArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:prefix-list/
pl-0123456abcabcabc1",
        "PrefixListName": "vpc-cidrs",
        "MaxEntries": 10,
        "Version": 1,
        "Tags": [],
        "OwnerId": "123456789012"
    }
}
```

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「Managed prefix lists」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateManagedPrefixList」を参照してください。

### create-nat-gateway

次のコード例は、create-nat-gateway を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: パブリック NAT ゲートウェイを作成するには

次の create-nat-gateway の例では、指定したサブネットにパブリック NAT ゲートウェイを作成し、Elastic IP アドレスを指定した割り当て ID に関連付けます。パブリック NAT ゲートウェイを作成する場合、Elastic IP アドレスを関連付ける必要があります。

```
aws ec2 create-nat-gateway \
    --subnet-id subnet-0250c25a1fEXAMPLE \
    --allocation-id eipalloc-09ad461b0dEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "NatGateway": {
        "CreateTime": "2021-12-01T22:22:38.000Z",
        "NatGatewayAddresses": [
            {
                "AllocationId": "eipalloc-09ad461b0dEXAMPLE"
            }
        ],
        "NatGatewayId": "nat-0c61bf8a12EXAMPLE",
        "State": "pending",
        "SubnetId": "subnet-0250c25a1fEXAMPLE",
        "VpcId": "vpc-0a60eb65b4EXAMPLE",
        "ConnectivityType": "public"
    }
}
```

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「NAT ゲートウェイ」を参照してください。

例 2: プライベート NAT ゲートウェイを作成するには

次の create-nat-gateway の例では、指定したサブネットにプライベート NAT ゲートウェイを作成します。プライベート NAT ゲートウェイには、関連付けられた Elastic IP アドレスがありません。

```
aws ec2 create-nat-gateway \
    --subnet-id subnet-0250c25a1fEXAMPLE \
    --connectivity-type private
```

出力:

```
{
    "NatGateway": {
        "CreateTime": "2021-12-01T22:26:00.000Z",
        "NatGatewayAddresses": [
            {}
        ],
        "NatGatewayId": "nat-011b568379EXAMPLE",
        "State": "pending",
        "SubnetId": "subnet-0250c25a1fEXAMPLE",
        "VpcId": "vpc-0a60eb65b4EXAMPLE",
        "ConnectivityType": "private"
    }
}
```

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「NAT ゲートウェイ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateNatGateway」を参照してください。

### create-network-acl-entry

次のコード例は、create-network-acl-entry を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ネットワーク ACL エントリを作成するには

この例では、指定したネットワーク ACL のエントリを作成します。このルールは、UDP ポート 53 (DNS) 上の任意の IPv4 アドレス (0.0.0.0/0) から任意の関連付けられたサブネットへの受信トラフィックを許可します。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 create-network-acl-entry --network-acl-id acl-5fb85d36 --ingress --rule-number 100 --protocol udp --port-range From=53,To=53 --cidr-block 0.0.0.0/0 --rule-action allow
```

この例では、TCP ポート 80 (HTTP) 上の任意の IPv6 アドレス (::/0) からの受信トラフィックを許可する、指定したネットワーク ACL のルールを作成します。

コマンド:

```
aws ec2 create-network-acl-entry --network-acl-id acl-5fb85d36 --ingress --rule-number 120 --protocol tcp --port-range From=80,To=80 --ipv6-cidr-block ::/0 --rule-action allow
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateNetworkAclEntry」を参照してください。

### create-network-acl

次のコード例は、create-network-acl を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ネットワーク ACL を作成するには

この例では、指定した VPC に対してネットワーク ACL を作成します。

コマンド:

```
aws ec2 create-network-acl --vpc-id vpc-a01106c2
```

出力:

```
{
    "NetworkAcl": {
        "Associations": [],
        "NetworkAclId": "acl-5fb85d36",
        "VpcId": "vpc-a01106c2",
        "Tags": [],
        "Entries": [
```

```
            {
                "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
                "RuleNumber": 32767,
                "Protocol": "-1",
                "Egress": true,
                "RuleAction": "deny"
            },
            {
                "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
                "RuleNumber": 32767,
                "Protocol": "-1",
                "Egress": false,
                "RuleAction": "deny"
            }
        ],
        "IsDefault": false
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateNetworkAcl」を参照してください。

### create-network-insights-access-scope

次のコード例は、create-network-insights-access-scope を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Network Access Scope を作成するには

次の create-network-insights-access-scope の例では、Network Access Scope を作成します。

```
aws ec2 create-network-insights-access-scope \
    --cli-input-json file://access-scope-file.json
```

access-scope-file.json の内容:

```
{
    "MatchPaths": [
        {
            "Source": {
```

```
                "ResourceStatement": {
                    "Resources": [
                        "vpc-abcd12e3"
                    ]
                }
            }
         }
    ],
    "ExcludePaths": [
        {
            "Source": {
                "ResourceStatement": {
                    "ResourceTypes": [
                        "AWS::EC2::InternetGateway"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "NetworkInsightsAccessScope": {
        "NetworkInsightsAccessScopeId": "nis-123456789abc01234",
        "NetworkInsightsAccessScopeArn": "arn:aws:ec2:us-
east-1:123456789012:network-insights-access-scope/nis-123456789abc01234",
        "CreatedDate": "2022-01-25T19:20:28.796000+00:00",
        "UpdatedDate": "2022-01-25T19:20:28.797000+00:00"
    },
    "NetworkInsightsAccessScopeContent": {
        "NetworkInsightsAccessScopeId": "nis-123456789abc01234",
        "MatchPaths": [
            {
                "Source": {
                    "ResourceStatement": {
                        "Resources": [
                            "vpc-abcd12e3"
                        ]
                    }
                }
            }
```

```
        ],
        "ExcludePaths": [
            {
                "Source": {
                    "ResourceStatement": {
                        "ResourceTypes": [
                            "AWS::EC2::InternetGateway"
                        ]
                    }
                }
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Network Access Analyzer ガイド」の「Getting started with Network Access Analyzer using the AWS CLI」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateNetworkInsightsAccessScope」を参照してください。

### create-network-insights-path

次のコード例は、create-network-insights-path を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パスを作成するには

次の create-network-insights-path の例では、パスを作成します。送信元は指定されたインターネットゲートウェイで、送信先は指定された EC2 インスタンスです。指定されたプロトコルとポートを使用して送信先に到達できるかどうかを確認するには、start-network-insights-analysis コマンドを使用してパスを分析します。

```
aws ec2 create-network-insights-path \
    --source igw-0797cccdc9d73b0e5 \
    --destination i-0495d385ad28331c7 \
    --destination-port 22 \
    --protocol TCP
```

出力:

```
{
    "NetworkInsightsPaths": {
        "NetworkInsightsPathId": "nip-0b26f224f1d131fa8",
        "NetworkInsightsPathArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:network-
insights-path/nip-0b26f224f1d131fa8",
        "CreatedDate": "2021-01-20T22:43:46.933Z",
        "Source": "igw-0797cccdc9d73b0e5",
        "Destination": "i-0495d385ad28331c7",
        "Protocol": "tcp"
    }
}
```

詳細については、「Reachability Analyzer ガイド」の「Getting started using the AWS CLI」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateNetworkInsightsPath」を参照してください。

### create-network-interface-permission

次のコード例は、create-network-interface-permission を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ネットワークインターフェイス権限を作成するには

この例では、インスタンスにネットワークインターフェイス eni-1a2b3c4d をアタッチするためにアカウント 123456789012 へのアクセス許可を付与します。

コマンド:

```
aws ec2 create-network-interface-permission --network-interface-id eni-1a2b3c4d --
aws-account-id 123456789012 --permission INSTANCE-ATTACH
```

出力:

```
{
  "InterfacePermission": {
      "PermissionState": {
          "State": "GRANTED"
      },
      "NetworkInterfacePermissionId": "eni-perm-06fd19020ede149ea",
```

```
        "NetworkInterfaceId": "eni-1a2b3c4d",
        "Permission": "INSTANCE-ATTACH",
        "AwsAccountId": "123456789012"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateNetworkInterfacePermission」を参照してください。

### create-network-interface

次のコード例は、create-network-interface を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ネットワークインターフェイスの IPv4 アドレスを指定するには

次の create-network-interface の例では、指定したプライマリ IPv4 アドレスを持つ指定したサブネット用にネットワークインターフェイスを作成します。

```
aws ec2 create-network-interface \
    --subnet-id subnet-00a24d0d67acf6333 \
    --description "my network interface" \
    --groups sg-09dfba7ed20cda78b \
    --private-ip-address 10.0.8.17
```

出力:

```
{
    "NetworkInterface": {
        "AvailabilityZone": "us-west-2a",
        "Description": "my network interface",
        "Groups": [
            {
                "GroupName": "my-security-group",
                "GroupId": "sg-09dfba7ed20cda78b"
            }
        ],
        "InterfaceType": "interface",
        "Ipv6Addresses": [],
        "MacAddress": "06:6a:0f:9a:49:37",
        "NetworkInterfaceId": "eni-0492b355f0cf3b3f8",
```

```
        "OwnerId": "123456789012",
        "PrivateDnsName": "ip-10-0-8-18.us-west-2.compute.internal",
        "PrivateIpAddress": "10.0.8.17",
        "PrivateIpAddresses": [
            {
                "Primary": true,
                "PrivateDnsName": "ip-10-0-8-17.us-west-2.compute.internal",
                "PrivateIpAddress": "10.0.8.17"
            }
        ],
        "RequesterId": "AIDA4Z3Y7GSXTMEXAMPLE",
        "RequesterManaged": false,
        "SourceDestCheck": true,
        "Status": "pending",
        "SubnetId": "subnet-00a24d0d67acf6333",
        "TagSet": [],
        "VpcId": "vpc-02723a0feeeb9d57b"
    }
}
```

例 2: IPv4 アドレスと IPv6 アドレスを持つネットワークインターフェイスを作成するには

次の `create-network-interface` の例では、Amazon EC2 で選択されている IPv4 アドレスと IPv6 アドレスを使用して、指定したサブネット用にネットワークインターフェイスを作成します。

```
aws ec2 create-network-interface \
    --subnet-id subnet-00a24d0d67acf6333 \
    --description "my dual stack network interface" \
    --ipv6-address-count 1 \
    --groups sg-09dfba7ed20cda78b
```

出力:

```
{
    "NetworkInterface": {
        "AvailabilityZone": "us-west-2a",
        "Description": "my dual stack network interface",
        "Groups": [
            {
                "GroupName": "my-security-group",
                "GroupId": "sg-09dfba7ed20cda78b"
```

```
            }
        ],
        "InterfaceType": "interface",
        "Ipv6Addresses": [
            {
                "Ipv6Address": "2600:1f13:cfe:3650:a1dc:237c:393a:4ba7",
                "IsPrimaryIpv6": false
            }
        ],
        "MacAddress": "06:b8:68:d2:b2:2d",
        "NetworkInterfaceId": "eni-05da417453f9a84bf",
        "OwnerId": "123456789012",
        "PrivateDnsName": "ip-10-0-8-18.us-west-2.compute.internal",
        "PrivateIpAddress": "10.0.8.18",
        "PrivateIpAddresses": [
            {
                "Primary": true,
                "PrivateDnsName": "ip-10-0-8-18.us-west-2.compute.internal",
                "PrivateIpAddress": "10.0.8.18"
            }
        ],
        "RequesterId": "AIDA4Z3Y7GSXTMEXAMPLE",
        "RequesterManaged": false,
        "SourceDestCheck": true,
        "Status": "pending",
        "SubnetId": "subnet-00a24d0d67acf6333",
        "TagSet": [],
        "VpcId": "vpc-02723a0feeeb9d57b",
        "Ipv6Address": "2600:1f13:cfe:3650:a1dc:237c:393a:4ba7"
    }
}
```

例 3: 接続追跡設定オプションを使用してネットワークインターフェイスを作成するには

次の create-network-interface の例では、ネットワークインターフェイスを作成し、アイドル接続追跡タイムアウトを設定します。

```
aws ec2 create-network-interface \
    --subnet-id subnet-00a24d0d67acf6333 \
    --groups sg-02e57dbcfe0331c1b \
    --connection-tracking-specification TcpEstablishedTimeout=86400,UdpTimeout=60
```

出力:

```
{
    "NetworkInterface": {
        "AvailabilityZone": "us-west-2a",
        "ConnectionTrackingConfiguration": {
            "TcpEstablishedTimeout": 86400,
            "UdpTimeout": 60
        },
        "Description": "",
        "Groups": [
            {
                "GroupName": "my-security-group",
                "GroupId": "sg-02e57dbcfe0331c1b"
            }
        ],
        "InterfaceType": "interface",
        "Ipv6Addresses": [],
        "MacAddress": "06:4c:53:de:6d:91",
        "NetworkInterfaceId": "eni-0c133586e08903d0b",
        "OwnerId": "123456789012",
        "PrivateDnsName": "ip-10-0-8-94.us-west-2.compute.internal",
        "PrivateIpAddress": "10.0.8.94",
        "PrivateIpAddresses": [
            {
                "Primary": true,
                "PrivateDnsName": "ip-10-0-8-94.us-west-2.compute.internal",
                "PrivateIpAddress": "10.0.8.94"
            }
        ],
        "RequesterId": "AIDA4Z3Y7GSXTMEXAMPLE",
        "RequesterManaged": false,
        "SourceDestCheck": true,
        "Status": "pending",
        "SubnetId": "subnet-00a24d0d67acf6333",
        "TagSet": [],
        "VpcId": "vpc-02723a0feeeb9d57b"
    }
}
```

例 4: Elastic Fabric Adapter を作成するには

次の `create-network-interface` の例では、EFA を作成します。

```
aws ec2 create-network-interface \
```

```
    --interface-type efa \
    --subnet-id subnet-00a24d0d67acf6333 \
    --description "my efa" \
    --groups sg-02e57dbcfe0331c1b
```

出力:

```
{
    "NetworkInterface": {
        "AvailabilityZone": "us-west-2a",
        "Description": "my efa",
        "Groups": [
            {
                "GroupName": "my-efa-sg",
                "GroupId": "sg-02e57dbcfe0331c1b"
            }
        ],
        "InterfaceType": "efa",
        "Ipv6Addresses": [],
        "MacAddress": "06:d7:a4:f7:4d:57",
        "NetworkInterfaceId": "eni-034acc2885e862b65",
        "OwnerId": "123456789012",
        "PrivateDnsName": "ip-10-0-8-180.us-west-2.compute.internal",
        "PrivateIpAddress": "10.0.8.180",
        "PrivateIpAddresses": [
            {
                "Primary": true,
                "PrivateDnsName": "ip-10-0-8-180.us-west-2.compute.internal",
                "PrivateIpAddress": "10.0.8.180"
            }
        ],
        "RequesterId": "AIDA4Z3Y7GSXTMEXAMPLE",
        "RequesterManaged": false,
        "SourceDestCheck": true,
        "Status": "pending",
        "SubnetId": "subnet-00a24d0d67acf6333",
        "TagSet": [],
        "VpcId": "vpc-02723a0feeeb9d57b"
    }
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Elastic Network Interface」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateNetworkInterface」を参照してください。

### create-placement-group

次のコード例は、create-placement-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プレイスメントグループを作成するには

このコマンド例では、指定された名前のプレイスメントグループを作成します。

コマンド:

```
aws ec2 create-placement-group --group-name my-cluster --strategy cluster
```

パーティションプレイスメントグループを作成するには

このコマンド例では、HDFS-Group-A という名前のパーティションプレイスメントグループと 5 つのパーティションを作成します。

コマンド:

```
aws ec2 create-placement-group --group-name HDFS-Group-A --strategy partition --
partition-count 5
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreatePlacementGroup」を参照してください。

### create-replace-root-volume-task

次のコード例は、create-replace-root-volume-task を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ルートボリュームを初期起動状態に復元するには

次の create-replace-root-volume-task の例では、インスタンス i-0123456789abcdefa のルートボリュームを初期起動状態に復元します。

```
aws ec2 create-replace-root-volume-task \
```

```
    --instance-id i-0123456789abcdefa
```

出力:

```
{
    "ReplaceRootVolumeTask":
    {
        "InstanceId": "i-0123456789abcdefa",
            "ReplaceRootVolumeTaskId": "replacevol-0111122223333abcd",
            "TaskState": "pending",
            "StartTime": "2022-03-14T15:06:38Z",
            "Tags": []
    }
}
```

例 2: ルートボリュームを特定のスナップショットに復元するには

次の create-replace-root-volume-task の例では、インスタンス i-0123456789abcdefa のルートボリュームをスナップショット snap-0abcdef1234567890 に復元します。

```
aws ec2 create-replace-root-volume-task \
    --instance-id i-0123456789abcdefa \
    --snapshot-id  snap-0abcdef1234567890
```

出力:

```
{
    "ReplaceRootVolumeTask":
    {
        "InstanceId": "i-0123456789abcdefa",
        "ReplaceRootVolumeTaskId": "replacevol-0555566667777abcd",
        "TaskState": "pending",
        "StartTime": "2022-03-14T15:16:28Z",
        "Tags": []
    }
}
```

詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「ルートボリュームを置き換える」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateReplaceRootVolumeTask」を参照してください。

### create-reserved-instances-listing

次のコード例は、create-reserved-instances-listing を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リザーブドインスタンスマーケットプレイス内のリザーブドインスタンスを一覧表示するには

次の create-reserved-instances-listing の例では、指定したリザーブドインスタンスのリストをリザーブドインスタンスマーケットプレイスに作成します。

```
aws ec2 create-reserved-instances-listing \
    --reserved-instances-id 5ec28771-05ff-4b9b-aa31-9e57dexample \
    --instance-count 3 \
    --price-schedules CurrencyCode=USD,Price=25.50 \
    --client-token 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateReservedInstancesListing」を参照してください。

### create-restore-image-task

次のコード例は、create-restore-image-task を使用する方法を示しています。

AWS CLI

S3 バケットから AMI を復元するには

次の create-restore-image-task の例では、S3 バケットから AMI を復元します。describe-store-image-tasks 出力からの S3ObjectKey `` and ``Bucket の値を使用し、AMI のオブジェクトキーと AMI のコピー先である S3 バケットの名前を指定して、復元された AMI の名前を指定します。このアカウントの名前は、リージョン内の AMI に対して一意である必要があります。復元された AMI は新しい AMI ID を受け取ります。

```
aws ec2 create-restore-image-task \
    --object-key ami-1234567890abcdef0.bin \
    --bucket my-ami-bucket \
    --name 'New AMI Name'
```

出力:

```
{
    "ImageId": "ami-0eab20fe36f83e1a8"
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「S3 を使用して AMI を保存および復元する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateRestoreImageTask」を参照してください。

### create-route-table

次のコード例は、create-route-table を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルートテーブルを作成するには

この例では、指定された VPC に対してルートテーブルを作成しています。

コマンド:

```
aws ec2 create-route-table --vpc-id vpc-a01106c2
```

出力:

```
{
    "RouteTable": {
        "Associations": [],
        "RouteTableId": "rtb-22574640",
        "VpcId": "vpc-a01106c2",
        "PropagatingVgws": [],
        "Tags": [],
        "Routes": [
            {
                "GatewayId": "local",
                "DestinationCidrBlock": "10.0.0.0/16",
                "State": "active"
            }
        ]
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateRouteTable」を参照してください。

### create-route

次のコード例は、create-route を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルートを作成するには

この例では、指定したルートテーブルに対してルートを作成します。ルートはすべての IPv4 トラフィック (0.0.0.0/0) と一致し、指定されたインターネットゲートウェイにルーティングされます。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 create-route --route-table-id rtb-22574640 --destination-cidr-
block 0.0.0.0/0 --gateway-id igw-c0a643a9
```

このコマンド例では、ルートテーブル rtb-g8ff4ea2 にルートを作成します。ルートは IPv4 CIDR ブロック 10.0.0.0/16 のトラフィックに一致し、VPC ピアリング接続 pcx-111aaa22 にルーティングされます。このルートにより、トラフィックを VPC ピアリング接続のピア VPC にルーティングできます。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 create-route --route-table-id rtb-g8ff4ea2 --destination-cidr-
block 10.0.0.0/16 --vpc-peering-connection-id pcx-1a2b3c4d
```

この例では、すべての IPv6 トラフィック (::/0) に一致するルートを指定されたルートテーブルに作成し、指定された Egress 専用インターネットゲートウェイにルーティングします。

コマンド:

```
aws ec2 create-route --route-table-id rtb-dce620b8 --destination-ipv6-cidr-
block ::/0 --egress-only-internet-gateway-id eigw-01eadbd45ecd7943f
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateRoute」を参照してください。

### create-security-group

次のコード例は、create-security-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

EC2-Classic 用セキュリティグループを作成するには

この例では、MySecurityGroup という名前のセキュリティグループが作成されます。

コマンド:

```
aws ec2 create-security-group --group-name MySecurityGroup --description "My
 security group"
```

出力:

```
{
    "GroupId": "sg-903004f8"
}
```

EC2-VPC 用セキュリティグループを作成するには

この例では、指定された VPC 用に MySecurityGroup という名前のセキュリティグループが作成されます。

コマンド:

```
aws ec2 create-security-group --group-name MySecurityGroup --description "My
 security group" --vpc-id vpc-1a2b3c4d
```

出力:

```
{
    "GroupId": "sg-903004f8"
}
```

詳細については、「AWS コマンドラインインターフェイスユーザーガイド」でセキュリティグループの使用方法を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateSecurityGroup」を参照してください。

### create-snapshot

次のコード例は、create-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットを作成するには

このコマンド例では、vol-1234567890abcdef0 というボリューム ID を持つスナップショットと、そのスナップショットを識別するための短い説明を作成します。

コマンド:

```
aws ec2 create-snapshot --volume-id vol-1234567890abcdef0 --description "This is my root volume snapshot"
```

出力:

```
{
    "Description": "This is my root volume snapshot",
    "Tags": [],
    "Encrypted": false,
    "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
    "State": "pending",
    "VolumeSize": 8,
    "StartTime": "2018-02-28T21:06:01.000Z",
    "Progress": "",
    "OwnerId": "012345678910",
    "SnapshotId": "snap-066877671789bd71b"
}
```

タグ付きのスナップショットを作成するには

このコマンド例では、スナップショットを作成し、purpose=prod と costcenter=123 という 2 つのタグを適用します。

コマンド:

```
aws ec2 create-snapshot --volume-id vol-1234567890abcdef0 --description 'Prod backup' --tag-specifications 'ResourceType=snapshot,Tags=[{Key=purpose,Value=prod},{Key=costcenter,Value=123}]'
```

出力:

```
{
    "Description": "Prod backup",
    "Tags": [
        {
            "Value": "prod",
            "Key": "purpose"
        },
        {
            "Value": "123",
            "Key": "costcenter"
        }
     ],
     "Encrypted": false,
     "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
     "State": "pending",
     "VolumeSize": 8,
     "StartTime": "2018-02-28T21:06:06.000Z",
     "Progress": "",
     "OwnerId": "012345678910",
     "SnapshotId": "snap-09ed24a70bc19bbe4"
 }
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateSnapshot」を参照してください。

### create-snapshots

次のコード例は、create-snapshots を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: マルチボリュームスナップショットを作成するには

次の create-snapshots の例では、指定したインスタンスにアタッチされたすべてのボリュームのスナップショットを作成します。

```
aws ec2 create-snapshots \
    --instance-specification InstanceId=i-1234567890abcdef0 \
    --description "This is snapshot of a volume from my-instance"
```

出力:

```
{
    "Snapshots": [
        {
            "Description": "This is a snapshot of a volume from my-instance",
            "Tags": [],
            "Encrypted": false,
            "VolumeId": "vol-0a01d2d5a34697479",
            "State": "pending",
            "VolumeSize": 16,
            "StartTime": "2019-08-05T16:58:19.000Z",
            "Progress": "",
            "OwnerId": "123456789012",
            "SnapshotId": "snap-07f30e3909aa0045e"
        },
        {
            "Description": "This is a snapshot of a volume from my-instance",
            "Tags": [],
            "Encrypted": false,
            "VolumeId": "vol-02d0d4947008cb1a2",
            "State": "pending",
            "VolumeSize": 20,
            "StartTime": "2019-08-05T16:58:19.000Z",
            "Progress": "",
            "OwnerId": "123456789012",
            "SnapshotId": "snap-0ec20b602264aad48"
        },
        ...
    ]
}
```

例 2: ソースボリュームからタグ付きのマルチボリュームスナップショットを作成するには

次の create-snapshots の例では、指定したインスタンスにアタッチされたすべてのボリュームのスナップショットを作成し、各ボリュームから対応するスナップショットにタグをコピーします。

```
aws ec2 create-snapshots \
    --instance-specification InstanceId=i-1234567890abcdef0 \
    --copy-tags-from-source volume \
    --description "This is snapshot of a volume from my-instance"
```

出力:

```
{
    "Snapshots": [
        {
            "Description": "This is a snapshot of a volume from my-instance",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "my-volume"
                }
            ],
            "Encrypted": false,
            "VolumeId": "vol-02d0d4947008cb1a2",
            "State": "pending",
            "VolumeSize": 20,
            "StartTime": "2019-08-05T16:53:04.000Z",
            "Progress": "",
            "OwnerId": "123456789012",
            "SnapshotId": "snap-053bfaeb821a458dd"
        }
        ...
    ]
}
```

例 3: ルートボリュームを含まないマルチボリュームスナップショットを作成するには

次の create-snapshots の例では、指定したインスタンスにアタッチされたすべてのボリュームのスナップショットを作成します。ただし、ルートボリュームは除きます。

```
aws ec2 create-snapshots \
    --instance-specification InstanceId=i-1234567890abcdef0,ExcludeBootVolume=true
```

出力例については、例 1 を参照してください。

例 4: マルチボリュームスナップショットを作成してタグを追加するには

次の create-snapshots の例では、指定したインスタンスにアタッチされたすべてのボリュームのスナップショットを作成し、各スナップショットに 2 つのタグを追加します。

```
aws ec2 create-snapshots \
    --instance-specification InstanceId=i-1234567890abcdef0 \
    --tag-specifications 'ResourceType=snapshot,Tags=[{Key=Name,Value=backup},
{Key=costcenter,Value=123}]'
```

出力例については、例 1 を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateSnapshots」を参照してください。

### create-spot-datafeed-subscription

次のコード例は、create-spot-datafeed-subscription を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スポットインスタンスのデータフィードを作成するには

次の create-spot-datafeed-subscription の例では、スポットインスタンスのデータフィードを作成します。

```
aws ec2 create-spot-datafeed-subscription \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --prefix spot-data-feed
```

出力:

```
{
    "SpotDatafeedSubscription": {
        "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
        "OwnerId": "123456789012",
        "Prefix": "spot-data-feed",
        "State": "Active"
    }
}
```

データフィードは、指定した Amazon S3 バケットに保存されます。このデータフィードのファイル名の形式は次のとおりです。

```
amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com/spot-data-feed/123456789012.YYYY-MM-DD-
HH.n.abcd1234.gz
```

詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「 スポットインスタンスのデータフィード」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateSpotDatafeedSubscription」を参照してください。

### create-store-image-task

次のコード例は、create-store-image-task を使用する方法を示しています。

AWS CLI

S3 バケットに AMI を保存するには

次の create-store-image-task の例では、S3 バケットに AMI を保存します。AMI の ID と、AMI を保存する S3 バケットの名前を指定します。

```
aws ec2 create-store-image-task \
  --image-id ami-1234567890abcdef0 \
  --bucket my-ami-bucket
```

出力:

```
{
    "ObjectKey": "ami-1234567890abcdef0.bin"
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「S3 を使用して AMI を保存および復元する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateStoreImageTask」を参照してください。

### create-subnet-cidr-reservation

次のコード例は、create-subnet-cidr-reservation を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サブネット CIDR 予約を作成するには

次の create-subnet-cidr-reservation の例では、指定したサブネットと CIDR 範囲に対してサブネット CIDR 予約を作成します。

```
aws ec2 create-subnet-cidr-reservation \
    --subnet-id subnet-03c51e2eEXAMPLE \
```

```
    --reservation-type prefix \
    --cidr 10.1.0.20/26
```

出力:

```
{
    "SubnetCidrReservation": {
        "SubnetCidrReservationId": "scr-044f977c4eEXAMPLE",
        "SubnetId": "subnet-03c51e2e6cEXAMPLE",
        "Cidr": "10.1.0.16/28",
        "ReservationType": "prefix",
        "OwnerId": "123456789012"
    }
}
```

詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドのサブネット CIDR の予約を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateSubnetCidrReservation」を参照してください。

### create-subnet

次のコード例は、create-subnet を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: IPv4 CIDR ブロックのみを使用してサブネットを作成するには

次の create-subnet の例では、指定された IPv4 CIDR ブロックで指定された VPC にサブネットを作成しています。

```
aws ec2 create-subnet \
    --vpc-id vpc-081ec835f3EXAMPLE \
    --cidr-block 10.0.0.0/24 \
    --tag-specifications ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=my-ipv4-only-subnet}]
```

出力:

```
{
    "Subnet": {
```

```
        "AvailabilityZone": "us-west-2a",
        "AvailabilityZoneId": "usw2-az2",
        "AvailableIpAddressCount": 251,
        "CidrBlock": "10.0.0.0/24",
        "DefaultForAz": false,
        "MapPublicIpOnLaunch": false,
        "State": "available",
        "SubnetId": "subnet-0e99b93155EXAMPLE",
        "VpcId": "vpc-081ec835f3EXAMPLE",
        "OwnerId": "123456789012",
        "AssignIpv6AddressOnCreation": false,
        "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [],
        "Tags": [
            {
                "Key": "Name",
                "Value": "my-ipv4-only-subnet"
            }
        ],
        "SubnetArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:subnet/
subnet-0e99b93155EXAMPLE"
    }
}
```

例 2: IPv4 と IPv6 CIDR ブロックの両方を使用してサブネットを作成するには

次の `create-subnet` の例では、指定された IPv4 および IPv6 CIDR ブロックで指定された VPC にサブネットを作成しています。

```
aws ec2 create-subnet \
    --vpc-id vpc-081ec835f3EXAMPLE \
    --cidr-block 10.0.0.0/24 \
    --ipv6-cidr-block 2600:1f16:cfe:3660::/64 \
    --tag-specifications ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=my-ipv4-ipv6-
subnet}]
```

出力:

```
{
    "Subnet": {
        "AvailabilityZone": "us-west-2a",
        "AvailabilityZoneId": "usw2-az2",
        "AvailableIpAddressCount": 251,
        "CidrBlock": "10.0.0.0/24",
```

```
        "DefaultForAz": false,
        "MapPublicIpOnLaunch": false,
        "State": "available",
        "SubnetId": "subnet-0736441d38EXAMPLE",
        "VpcId": "vpc-081ec835f3EXAMPLE",
        "OwnerId": "123456789012",
        "AssignIpv6AddressOnCreation": false,
        "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [
            {
                "AssociationId": "subnet-cidr-assoc-06c5f904499fcc623",
                "Ipv6CidrBlock": "2600:1f13:cfe:3660::/64",
                "Ipv6CidrBlockState": {
                    "State": "associating"
                }
            }
        ],
        "Tags": [
            {
                "Key": "Name",
                "Value": "my-ipv4-ipv6-subnet"
            }
        ],
        "SubnetArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:subnet/
subnet-0736441d38EXAMPLE"
    }
}
```

例 3: IPv6 CIDR ブロックのみを使用してサブネットを作成するには

次の `create-subnet` の例では、指定された IPv6 CIDR ブロックで指定された VPC にサブネットを作成しています。

```
aws ec2 create-subnet \
    --vpc-id vpc-081ec835f3EXAMPLE \
    --ipv6-native \
    --ipv6-cidr-block 2600:1f16:115:200::/64 \
    --tag-specifications ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=my-ipv6-only-
subnet}]
```

出力:

```
{
    "Subnet": {
```

```
        "AvailabilityZone": "us-west-2a",
        "AvailabilityZoneId": "usw2-az2",
        "AvailableIpAddressCount": 0,
        "DefaultForAz": false,
        "MapPublicIpOnLaunch": false,
        "State": "available",
        "SubnetId": "subnet-03f720e7deEXAMPLE",
        "VpcId": "vpc-081ec835f3EXAMPLE",
        "OwnerId": "123456789012",
        "AssignIpv6AddressOnCreation": true,
        "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [
            {
                "AssociationId": "subnet-cidr-assoc-01ef639edde556709",
                "Ipv6CidrBlock": "2600:1f13:cfe:3660::/64",
                "Ipv6CidrBlockState": {
                    "State": "associating"
                }
            }
        ],
        "Tags": [
            {
                "Key": "Name",
                "Value": "my-ipv6-only-subnet"
            }
        ],
        "SubnetArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:subnet/
subnet-03f720e7deEXAMPLE"
    }
}
```

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「VPC とサブネット」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateSubnet」を参照してください。

### create-tags

次のコード例は、create-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: リソースにタグを追加するには

次の create-tags の例では、タグ Stack=production を指定されたイメージに追加するか、タグキーが Stack の AMI 用に既存のタグを上書きします。

```
aws ec2 create-tags \
    --resources ami-1234567890abcdef0 \
    --tags Key=Stack,Value=production
```

このコマンドでは何も出力されません。

例 2: 複数のリソースにタグを追加するには

次の create-tags の例では、2 つのタグを AMI とインスタンス用に追加 (または上書き) します。一方のタグでは、キー (webserver) はありますが値はありません (値は空文字列に設定されています)。もう一方のタグにはキー (stack) と値 (Production) があります。

```
aws ec2 create-tags \
    --resources ami-1a2b3c4d i-1234567890abcdef0 \
    --tags Key=webserver,Value=   Key=stack,Value=Production
```

このコマンドでは何も出力されません。

例 3: 特殊文字を含むタグを追加するには

次の create-tags の例では、インスタンスにタグ [Group]=test を追加します。角括弧 ([、]) は特殊文字であり、エスケープする必要があります。以下の例でも、各環境に適した行継続文字を使用しています。

Windows を使用している場合、特殊文字を含む要素を二重引用符 (") で囲み、各二重引用符の前にバックスラッシュ (\) を付けます。

```
aws ec2 create-tags ^
    --resources i-1234567890abcdef0 ^
    --tags Key=\"[Group]\",Value=test
```

Windows PowerShell を使用している場合、次のように特殊文字を含む値を二重引用符 (") で囲み、各二重引用符の前にバックスラッシュ (\) を付けてから、キーと値の構造全体を一重引用符 (') で囲みます。

```
aws ec2 create-tags `
    --resources i-1234567890abcdef0 `
    --tags 'Key=\"[Group]\",Value=test'
```

Linux または OS X を使用している場合は、次のように特殊文字を含む要素を二重引用符 (") で囲んだ後、キーと値の構造全体を一重引用符 (') で囲みます。

```
aws ec2 create-tags \
    --resources i-1234567890abcdef0 \
    --tags 'Key="[Group]",Value=test'
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Amazon EC2 リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateTags」を参照してください。

### create-traffic-mirror-filter-rule

次のコード例は、create-traffic-mirror-filter-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

受信 TCP トラフィックのフィルタールールを作成するには

次の create-traffic-mirror-filter-rule の例では、すべての受信 TCP トラフィックをミラーリングするために使用できるルールを作成します。このコマンドを実行する前に、create-traffic-mirror-filter を使用してトラフィックミラーフィルタを作成します。

```
aws ec2 create-traffic-mirror-filter-rule \
    --description 'TCP Rule' \
    --destination-cidr-block 0.0.0.0/0  \
    --protocol 6 \
    --rule-action accept \
    --rule-number 1 \
    --source-cidr-block 0.0.0.0/0 \
    --traffic-direction ingress \
    --traffic-mirror-filter-id tmf-04812ff784b25ae67
```

出力:

```
{
    "TrafficMirrorFilterRule": {
        "DestinationCidrBlock": "0.0.0.0/0",
```

```
        "TrafficMirrorFilterId": "tmf-04812ff784b25ae67",
        "TrafficMirrorFilterRuleId": "tmfr-02d20d996673f3732",
        "SourceCidrBlock": "0.0.0.0/0",
        "TrafficDirection": "ingress",
        "Description": "TCP Rule",
        "RuleNumber": 1,
        "RuleAction": "accept",
        "Protocol": 6
    },
    "ClientToken": "4752b573-40a6-4eac-a8a4-a72058761219"
}
```

詳細については、トラフィックミラーリングガイドの「トラフィックミラーフィルタを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateTrafficMirrorFilterRule」を参照してください。

### create-traffic-mirror-filter

次のコード例は、create-traffic-mirror-filter を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トラフィックミラーフィルタを作成するには

次の create-traffic-mirror-filter の例では、トラフィックミラーフィルタを作成します。フィルタを作成したら、create-traffic-mirror-filter-rule を使用してルールを追加します。

```
aws ec2 create-traffic-mirror-filter \
    --description 'TCP Filter'
```

出力:

```
{
    "ClientToken": "28908518-100b-4987-8233-8c744EXAMPLE",
    "TrafficMirrorFilter": {
        "TrafficMirrorFilterId": "tmf-04812ff784EXAMPLE",
        "Description": "TCP Filter",
        "EgressFilterRules": [],
        "IngressFilterRules": [],
```

```
        "Tags": [],
        "NetworkServices": []
    }
}
```

詳細については、トラフィックミラーリングガイドの「トラフィックミラーフィルタを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateTrafficMirrorFilter」を参照してください。

### create-traffic-mirror-session

次のコード例は、create-traffic-mirror-session を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トラフィックミラーセッションを作成するには

次の create-traffic-mirror-session コマンドは、指定したソースとターゲットのトラフィックミラーセッションを 25 バイトのパケットに対して作成します。

```
aws ec2 create-traffic-mirror-session \
    --description 'example session' \
    --traffic-mirror-target-id tmt-07f75d8feeEXAMPLE \
    --network-interface-id eni-070203f901EXAMPLE \
    --session-number 1  \
    --packet-length 25 \
    --traffic-mirror-filter-id tmf-04812ff784EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "TrafficMirrorSession": {
        "TrafficMirrorSessionId": "tms-08a33b1214EXAMPLE",
        "TrafficMirrorTargetId": "tmt-07f75d8feeEXAMPLE",
        "TrafficMirrorFilterId": "tmf-04812ff784EXAMPLE",
        "NetworkInterfaceId": "eni-070203f901EXAMPLE",
        "OwnerId": "111122223333",
        "PacketLength": 25,
        "SessionNumber": 1,
        "VirtualNetworkId": 7159709,
```

```
        "Description": "example session",
        "Tags": []
    },
    "ClientToken": "5236cffc-ee13-4a32-bb5b-388d9da09d96"
}
```

詳細については、トラフィックミラーリングガイドの「トラフィックミラーセッションを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateTrafficMirrorSession」を参照してください。

### create-traffic-mirror-target

次のコード例は、create-traffic-mirror-target を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Network Load Balancer トラフィックミラーターゲットを作成するには

次の create-traffic-mirror-target の例では、Network Load Balancer トラフィックミラーターゲットを作成します。

```
aws ec2 create-traffic-mirror-target \
    --description 'Example Network Load Balancer Target' \
    --network-load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:111122223333:loadbalancer/net/NLB/7cdec873EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "TrafficMirrorTarget": {
        "Type": "network-load-balancer",
        "Tags": [],
        "Description": "Example Network Load Balancer Target",
        "OwnerId": "111122223333",
        "NetworkLoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:724145273726:loadbalancer/net/NLB/7cdec873EXAMPLE",
        "TrafficMirrorTargetId": "tmt-0dabe9b0a6EXAMPLE"
    },
    "ClientToken": "d5c090f5-8a0f-49c7-8281-72c796a21f72"
}
```

ネットワークのトラフィックミラーターゲットを作成するには

次の create-traffic-mirror-target の例では、ネットワークインターフェイスのトラフィックミラーターゲットを作成します。

```
aws ec2 create-traffic-mirror-target \
    --description 'Network interface target' \
    --network-interface-id eni-eni-01f6f631eEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "ClientToken": "5289a345-0358-4e62-93d5-47ef3061d65e",
    "TrafficMirrorTarget": {
        "Description": "Network interface target",
        "NetworkInterfaceId": "eni-01f6f631eEXAMPLE",
        "TrafficMirrorTargetId": "tmt-02dcdbe2abEXAMPLE",
        "OwnerId": "111122223333",
        "Type": "network-interface",
        "Tags": []
    }
}
```

詳細については、トラフィックミラーリングガイドの「トラフィックミラーターゲットを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateTrafficMirrorTarget」を参照してください。

### create-transit-gateway-connect-peer

次のコード例は、create-transit-gateway-connect-peer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway Connect ピアを作成するには

次の create-transit-gateway-connect-peer の例では、Connect ピアを作成します。

```
aws ec2 create-transit-gateway-connect-peer \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-0f0927767cEXAMPLE \
```

```
    --peer-address 172.31.1.11 \
    --inside-cidr-blocks 169.254.6.0/29
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayConnectPeer": {
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0f0927767cEXAMPLE",
        "TransitGatewayConnectPeerId": "tgw-connect-peer-0666adbac4EXAMPLE",
        "State": "pending",
        "CreationTime": "2021-10-13T03:35:17.000Z",
        "ConnectPeerConfiguration": {
            "TransitGatewayAddress": "10.0.0.234",
            "PeerAddress": "172.31.1.11",
            "InsideCidrBlocks": [
                "169.254.6.0/29"
            ],
            "Protocol": "gre",
            "BgpConfigurations": [
                {
                    "TransitGatewayAsn": 64512,
                    "PeerAsn": 64512,
                    "TransitGatewayAddress": "169.254.6.2",
                    "PeerAddress": "169.254.6.1",
                    "BgpStatus": "down"
                },
                {
                    "TransitGatewayAsn": 64512,
                    "PeerAsn": 64512,
                    "TransitGatewayAddress": "169.254.6.3",
                    "PeerAddress": "169.254.6.1",
                    "BgpStatus": "down"
                }
            ]
        }
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Transit gateway Connect attachments and Transit Gateway Connect peers」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateTransitGatewayConnectPeer」を参照してください。

### create-transit-gateway-connect

次のコード例は、create-transit-gateway-connect を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway Connect アタッチメントを作成するには

次の create-transit-gateway-connect の例では、指定したアタッチメント用に、「gre」プロトコルを使用して、Connect アタッチメントを作成します。

```
aws ec2 create-transit-gateway-connect \
    --transport-transit-gateway-attachment-id tgw-attach-0a89069f57EXAMPLE \
    --options "Protocol=gre"
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayConnect": {
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-037012e5dcEXAMPLE",
        "TransportTransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0a89069f57EXAMPLE",
        "TransitGatewayId": "tgw-02f776b1a7EXAMPLE",
        "State": "pending",
        "CreationTime": "2021-03-09T19:59:17+00:00",
        "Options": {
            "Protocol": "gre"
        }
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Transit gateway Connect attachments and Transit Gateway Connect peers」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateTransitGatewayConnect」を参照してください。

### create-transit-gateway-multicast-domain

次のコード例は、create-transit-gateway-multicast-domain を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: IGMP マルチキャストドメインを作成するには

次の create-transit-gateway-multicast-domain の例では、指定した Transit Gateway 用にマルチキャストドメインを作成します。静的ソースを無効にすると、マルチキャストドメインに関連付けられたサブネット内のすべてのインスタンスがマルチキャストトラフィックを送信できるようになります。メンバーの少なくとも 1 人が IGMP プロトコルを使用している場合は、IGMPv2 サポートを有効にする必要があります。

```
aws ec2 create-transit-gateway-multicast-domain \
    --transit-gateway-id tgw-0bf0bffefaEXAMPLE \
    --options StaticSourcesSupport=disable,Igmpv2Support=enable
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayMulticastDomain": {
        "TransitGatewayMulticastDomainId": "tgw-mcast-domain-0c9e29e2a7EXAMPLE",
        "TransitGatewayId": "tgw-0bf0bffefaEXAMPLE",
        "TransitGatewayMulticastDomainArn": "arn:aws:ec2:us-
west-2:123456789012:transit-gateway-multicast-domain/tgw-mcast-
domain-0c9e29e2a7EXAMPLE",
        "OwnerId": "123456789012",
        "Options": {
            "Igmpv2Support": "enable",
            "StaticSourcesSupport": "disable",
            "AutoAcceptSharedAssociations": "disable"
        },
        "State": "pending",
        "CreationTime": "2021-09-29T22:17:13.000Z"
    }
}
```

例 2: 静的マルチキャストドメインを作成するには

次の create-transit-gateway-multicast-domain の例では、指定した Transit Gateway 用にマルチキャストドメインを作成します。静的ソースが有効になっている場合は、ソースを静的に追加する必要があります。

```
aws ec2 create-transit-gateway-multicast-domain \
    --transit-gateway-id tgw-0bf0bffefaEXAMPLE \
```

```
    --options StaticSourcesSupport=enable,Igmpv2Support=disable
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayMulticastDomain": {
        "TransitGatewayMulticastDomainId": "tgw-mcast-domain-000fb24d04EXAMPLE",
        "TransitGatewayId": "tgw-0bf0bffefaEXAMPLE",
        "TransitGatewayMulticastDomainArn": "arn:aws:ec2:us-
west-2:123456789012:transit-gateway-multicast-domain/tgw-mcast-
domain-000fb24d04EXAMPLE",
        "OwnerId": "123456789012",
        "Options": {
            "Igmpv2Support": "disable",
            "StaticSourcesSupport": "enable",
            "AutoAcceptSharedAssociations": "disable"
        },
        "State": "pending",
        "CreationTime": "2021-09-29T22:20:19.000Z"
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Managing multicast domains」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateTransitGatewayMulticastDomain」を参照してください。

### create-transit-gateway-peering-attachment

次のコード例は、create-transit-gateway-peering-attachment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway ピアリングアタッチメントを作成するには

次の create-transit-gateway-peering-attachment の例では、指定した 2 つのゲートウェイ間のピアリングアタッチメントリクエストを作成します。

```
aws ec2 create-transit-gateway-peering-attachment \
    --transit-gateway-id tgw-123abc05e04123abc \
```

```
    --peer-transit-gateway-id tgw-11223344aabbcc112 \
    --peer-account-id 123456789012 \
    --peer-region us-east-2
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayPeeringAttachment": {
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-4455667788aabbccd",
        "RequesterTgwInfo": {
            "TransitGatewayId": "tgw-123abc05e04123abc",
            "OwnerId": "123456789012",
            "Region": "us-west-2"
        },
        "AccepterTgwInfo": {
            "TransitGatewayId": "tgw-11223344aabbcc112",
            "OwnerId": "123456789012",
            "Region": "us-east-2"
        },
        "State": "initiatingRequest",
        "CreationTime": "2019-12-09T11:38:05.000Z"
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Transit Gateway Peering Attachments」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateTransitGatewayPeeringAttachment」を参照してください。

### create-transit-gateway-policy-table

次のコード例は、create-transit-gateway-policy-table を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway ポリシーテーブルを作成するには

次の create-transit-gateway-policy-table の例では、指定した Transit Gateway 用に Transit Gateway ポリシーテーブルを作成します。

```
aws ec2 create-transit-gateway-policy-table \
```

```
    --transit-gateway-id tgw-067f8505c18f0bd6e
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayPolicyTable": {
        "TransitGatewayPolicyTableId": "tgw-ptb-0a16f134b78668a81",
        "TransitGatewayId": "tgw-067f8505c18f0bd6e",
        "State": "pending",
        "CreationTime": "2023-11-28T16:36:43+00:00"
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateway ユーザーガイド」の「Transit gateway policy tables」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateTransitGatewayPolicyTable」を参照してください。

### create-transit-gateway-prefix-list-reference

次のコード例は、create-transit-gateway-prefix-list-reference を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プレフィックスリストのリファレンスを作成するには

次の create-transit-gateway-prefix-list-reference の例では、指定した Transit Gateway ルートテーブルに指定したプレフィックスリストへの参照を作成します。

```
aws ec2 create-transit-gateway-prefix-list-reference \
    --transit-gateway-route-table-id tgw-rtb-0123456789abcd123 \
    --prefix-list-id pl-1111122222222333 \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-aaaaaabbbbbb11111
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayPrefixListReference": {
```

```
        "TransitGatewayRouteTableId": "tgw-rtb-0123456789abcd123",
        "PrefixListId": "pl-11111122222222333",
        "PrefixListOwnerId": "123456789012",
        "State": "pending",
        "Blackhole": false,
        "TransitGatewayAttachment": {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-aaaaaabbbbbb11111",
            "ResourceType": "vpc",
            "ResourceId": "vpc-112233445566aabbc"
        }
    }
}
```

詳細については、Transit Gateways ガイドの「プレフィックスリスト参照の作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateTransitGatewayPrefixListReference」を参照してください。

### create-transit-gateway-route-table

次のコード例は、create-transit-gateway-route-table を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway ルートテーブルを作成するには

次の create-transit-gateway-route-table の例では、指定した Transit Gateway 用にルートテーブルを作成します。

```
aws ec2 create-transit-gateway-route-table \
    --transit-gateway-id tgw-0262a0e521EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayRouteTable": {
        "TransitGatewayRouteTableId": "tgw-rtb-0960981be7EXAMPLE",
        "TransitGatewayId": "tgw-0262a0e521EXAMPLE",
        "State": "pending",
        "DefaultAssociationRouteTable": false,
```

```
        "DefaultPropagationRouteTable": false,
        "CreationTime": "2019-07-10T19:01:46.000Z"
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Create a transit gateway route table」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateTransitGatewayRouteTable」を参照してください。

### create-transit-gateway-route

次のコード例は、create-transit-gateway-route を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway ルートを作成するには

次の create-transit-gateway-route の例では、指定したルートテーブル用に、指定した場所を使用して、ルートを作成します。

```
aws ec2 create-transit-gateway-route \
    --destination-cidr-block 10.0.2.0/24 \
    --transit-gateway-route-table-id tgw-rtb-0b6f6aaa01EXAMPLE \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-0b5968d3b6EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "Route": {
        "DestinationCidrBlock": "10.0.2.0/24",
        "TransitGatewayAttachments": [
            {
                "ResourceId": "vpc-0065acced4EXAMPLE",
                "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0b5968d3b6EXAMPLE",
                "ResourceType": "vpc"
            }
        ],
        "Type": "static",
        "State": "active"
```

```
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Transit gateway route tables」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateTransitGatewayRoute」を参照してください。

### `create-transit-gateway-vpc-attachment`

次のコード例は、`create-transit-gateway-vpc-attachment` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Transit Gateway を VPC に関連付けるには

次の `create-transit-gateway-vpc-attachment` の例では、指定した VPC への Transit Gateway アタッチメントを作成します。

```
aws ec2 create-transit-gateway-vpc-attachment \
    --transit-gateway-id tgw-0262a0e521EXAMPLE \
    --vpc-id vpc-07e8ffd50f49335df \
    --subnet-id subnet-0752213d59EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayVpcAttachment": {
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0a34fe6b4fEXAMPLE",
        "TransitGatewayId": "tgw-0262a0e521EXAMPLE",
        "VpcId": "vpc-07e8ffd50fEXAMPLE",
        "VpcOwnerId": "111122223333",
        "State": "pending",
        "SubnetIds": [
            "subnet-0752213d59EXAMPLE"
        ],
        "CreationTime": "2019-07-10T17:33:46.000Z",
        "Options": {
            "DnsSupport": "enable",
```

```
            "Ipv6Support": "disable"
        }
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Create a transit gateway attachment to a VPC」を参照してください。

例 2: Transit Gateway を VPC 内の複数のサブネットに関連付けるには

次の `create-transit-gateway-vpc-attachment` の例では、指定した VPC とサブネットへの Transit Gateway アタッチメントを作成します。

```
aws ec2 create-transit-gateway-vpc-attachment \
    --transit-gateway-id tgw-02f776b1a7EXAMPLE  \
    --vpc-id vpc-3EXAMPLE \
    --subnet-ids "subnet-dEXAMPLE" "subnet-6EXAMPLE"
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayVpcAttachment": {
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0e141e0bebEXAMPLE",
        "TransitGatewayId": "tgw-02f776b1a7EXAMPLE",
        "VpcId": "vpc-3EXAMPLE",
        "VpcOwnerId": "111122223333",
        "State": "pending",
        "SubnetIds": [
            "subnet-6EXAMPLE",
            "subnet-dEXAMPLE"
        ],
        "CreationTime": "2019-12-17T20:07:52.000Z",
        "Options": {
            "DnsSupport": "enable",
            "Ipv6Support": "disable"
        }
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Create a transit gateway attachment to a VPC」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateTransitGatewayVpcAttachment」を参照してください。

### create-transit-gateway

次のコード例は、create-transit-gateway を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway を作成するには

次の create-transit-gateway の例では、Transit Gateway を作成します。

```
aws ec2 create-transit-gateway \
    --description MyTGW \
    --
options AmazonSideAsn=64516,AutoAcceptSharedAttachments=enable,DefaultRouteTableAssociation=
```

出力:

```
{
    "TransitGateway": {
        "TransitGatewayId": "tgw-0262a0e521EXAMPLE",
        "TransitGatewayArn": "arn:aws:ec2:us-east-2:111122223333:transit-gateway/
tgw-0262a0e521EXAMPLE",
        "State": "pending",
        "OwnerId": "111122223333",
        "Description": "MyTGW",
        "CreationTime": "2019-07-10T14:02:12.000Z",
        "Options": {
            "AmazonSideAsn": 64516,
            "AutoAcceptSharedAttachments": "enable",
            "DefaultRouteTableAssociation": "enable",
            "AssociationDefaultRouteTableId": "tgw-rtb-018774adf3EXAMPLE",
            "DefaultRouteTablePropagation": "enable",
            "PropagationDefaultRouteTableId": "tgw-rtb-018774adf3EXAMPLE",
            "VpnEcmpSupport": "enable",
            "DnsSupport": "enable"
        }
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Create a transit gateway」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateTransitGateway」を参照してください。

### create-verified-access-endpoint

次のコード例は、create-verified-access-endpoint を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Verified Access エンドポイントを作成するには

次の create-verified-access-endpoint の例では、指定した Verified Access グループの Verified Access エンドポイントを作成します。指定されたネットワークインターフェイスとセキュリティグループは、同じ VPC に属している必要があります。

```
aws ec2 create-verified-access-endpoint \
    --verified-access-group-id vagr-0dbe967baf14b7235 \
    --endpoint-type network-interface \
    --attachment-type vpc \
    --domain-certificate-arn arn:aws:acm:us-east-2:123456789012:certificate/
eb065ea0-26f9-4e75-a6ce-0a1a7EXAMPLE \
    --application-domain example.com \
    --endpoint-domain-prefix my-ava-app \
    --security-group-ids sg-004915970c4c8f13a \
    --network-interface-
options NetworkInterfaceId=eni-0aec70418c8d87a0f,Protocol=https,Port=443 \
    --tag-specifications ResourceType=verified-access-
endpoint,Tags=[{Key=Name,Value=my-va-endpoint}]
```

出力:

```
{
    "VerifiedAccessEndpoint": {
        "VerifiedAccessInstanceId": "vai-0ce000c0b7643abea",
        "VerifiedAccessGroupId": "vagr-0dbe967baf14b7235",
        "VerifiedAccessEndpointId": "vae-066fac616d4d546f2",
        "ApplicationDomain": "example.com",
        "EndpointType": "network-interface",
        "AttachmentType": "vpc",
```

```
        "DomainCertificateArn": "arn:aws:acm:us-east-2:123456789012:certificate/
eb065ea0-26f9-4e75-a6ce-0a1a7EXAMPLE",
        "EndpointDomain": "my-ava-
app.edge-00c3372d53b1540bb.vai-0ce000c0b7643abea.prod.verified-access.us-
east-2.amazonaws.com",
        "SecurityGroupIds": [
            "sg-004915970c4c8f13a"
        ],
        "NetworkInterfaceOptions": {
            "NetworkInterfaceId": "eni-0aec70418c8d87a0f",
            "Protocol": "https",
            "Port": 443
        },
        "Status": {
            "Code": "pending"
        },
        "Description": "",
        "CreationTime": "2023-08-25T20:54:43",
        "LastUpdatedTime": "2023-08-25T20:54:43",
        "Tags": [
            {
                "Key": "Name",
                "Value": "my-va-endpoint"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWSVerified Access ユーザーガイド」の「Verified Access endpoints」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateVerifiedAccessEndpoint」を参照してください。

### create-verified-access-group

次のコード例は、create-verified-access-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Verified Access グループを作成するには

次の create-verified-access-group の例では、指定した Verified Access インスタンスの Verified Access グループを作成します。

```
aws ec2 create-verified-access-group \
    --verified-access-instance-id vai-0ce000c0b7643abea \
    --tag-specifications ResourceType=verified-access-
group,Tags=[{Key=Name,Value=my-va-group}]
```

出力:

```
{
    "VerifiedAccessGroup": {
        "VerifiedAccessGroupId": "vagr-0dbe967baf14b7235",
        "VerifiedAccessInstanceId": "vai-0ce000c0b7643abea",
        "Description": "",
        "Owner": "123456789012",
        "VerifiedAccessGroupArn": "arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:verified-
access-group/vagr-0dbe967baf14b7235",
        "CreationTime": "2023-08-25T19:55:19",
        "LastUpdatedTime": "2023-08-25T19:55:19",
        "Tags": [
            {
                "Key": "Name",
                "Value": "my-va-group"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWSVerified Access ユーザーガイド」の「Verified Access groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateVerifiedAccessGroup」を参照してください。

### create-verified-access-instance

次のコード例は、create-verified-access-instance を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Verified Access インスタンスを作成するには

次の create-verified-access-instance の例では、名前タグを使用して Verified Access インスタンスを作成します。

```
aws ec2 create-verified-access-instance \
    --tag-specifications ResourceType=verified-access-instance,Tags=[{Key=Name,Value=my-va-instance}]
```

出力:

```
{
    "VerifiedAccessInstance": {
        "VerifiedAccessInstanceId": "vai-0ce000c0b7643abea",
        "Description": "",
        "VerifiedAccessTrustProviders": [],
        "CreationTime": "2023-08-25T18:27:56",
        "LastUpdatedTime": "2023-08-25T18:27:56",
        "Tags": [
            {
                "Key": "Name",
                "Value": "my-va-instance"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWSVerified Access ユーザーガイド」の「Access インスタンス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateVerifiedAccessInstance」を参照してください。

### create-verified-access-trust-provider

次のコード例は、create-verified-access-trust-provider を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Verified Access 信頼プロバイダーを作成するには

次の create-verified-access-trust-provider の例では、AWS アイデンティティセンターを使用して Verified Access 信頼プロバイダーを設定します。

```
aws ec2 create-verified-access-trust-provider \
    --trust-provider-type user \
    --user-trust-provider-type iam-identity-center \
    --policy-reference-name idc \
    --tag-specifications ResourceType=verified-access-trust-
provider,Tags=[{Key=Name,Value=my-va-trust-provider}]
```

出力:

```
{
    "VerifiedAccessTrustProvider": {
        "VerifiedAccessTrustProviderId": "vatp-0bb32de759a3e19e7",
        "Description": "",
        "TrustProviderType": "user",
        "UserTrustProviderType": "iam-identity-center",
        "PolicyReferenceName": "idc",
        "CreationTime": "2023-08-25T18:40:36",
        "LastUpdatedTime": "2023-08-25T18:40:36",
        "Tags": [
            {
                "Key": "Name",
                "Value": "my-va-trust-provider"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWSVerified Access ユーザーガイド」の「Trust providers for Verified Access」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateVerifiedAccessTrustProvider」を参照してください。

### create-volume

次のコード例は、create-volume を使用する方法を示しています。

AWS CLI

空の汎用 SSD (gp2) ボリュームを作成するには

次の create-volume の例では、指定したアベイラビリティーゾーンに 80 GiB 汎用 SSD (gp2) ボリュームを作成します。現在のリージョンは us-east-1 である必要があります。または、--region パラメータを追加してコマンドのリージョンを指定できます。

```
aws ec2 create-volume \
    --volume-type gp2 \
    --size 80 \
    --availability-zone us-east-1a
```

出力:

```
{
    "AvailabilityZone": "us-east-1a",
    "Tags": [],
    "Encrypted": false,
    "VolumeType": "gp2",
    "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
    "State": "creating",
    "Iops": 240,
    "SnapshotId": "",
    "CreateTime": "YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.000Z",
    "Size": 80
}
```

ボリュームタイプを指定しない場合、デフォルトのボリュームタイプは gp2 です。

```
aws ec2 create-volume \
    --size 80 \
    --availability-zone us-east-1a
```

例 2: スナップショットからプロビジョンド IOPS SSD (io1) ボリュームを作成するには

次の create-volume の例では、指定したスナップショットを使用して、指定したアベイラビリティーゾーンに 1,000 個のプロビジョニングされた IOPS を持つプロビジョンド IOPS SSD (io1) ボリュームを作成します。

```
aws ec2 create-volume \
    --volume-type io1 \
    --iops 1000 \
    --snapshot-id snap-066877671789bd71b \
```

```
    --availability-zone us-east-1a
```

出力:

```
{
    "AvailabilityZone": "us-east-1a",
    "Tags": [],
    "Encrypted": false,
    "VolumeType": "io1",
    "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
    "State": "creating",
    "Iops": 1000,
    "SnapshotId": "snap-066877671789bd71b",
    "CreateTime": "YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.000Z",
    "Size": 500
}
```

例 3: 暗号化されたボリュームを作成するには

次の create-volume の例では、EBS 暗号化用のデフォルトの CMK を使用して暗号化されたボリュームを作成します。デフォルトで暗号化が無効になっている場合、次のように --encrypted パラメータを指定する必要があります。

```
aws ec2 create-volume \
    --size 80 \
    --encrypted \
    --availability-zone us-east-1a
```

出力:

```
{
    "AvailabilityZone": "us-east-1a",
    "Tags": [],
    "Encrypted": true,
    "VolumeType": "gp2",
    "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
    "State": "creating",
    "Iops": 240,
    "SnapshotId": "",
    "CreateTime": "YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.000Z",
    "Size": 80
```

```
}
```

暗号化がデフォルトで有効になっている場合、次の例のコマンドは、--encrypted パラメータがなくても暗号化されたボリュームを作成します。

```
aws ec2 create-volume \
    --size 80 \
    --availability-zone us-east-1a
```

--kms-key-id パラメータを使用してカスタマー管理の CMK を指定する場合は、デフォルトで暗号化が有効になっていても --encrypted パラメータを指定する必要があります。

```
aws ec2 create-volume \
    --volume-type gp2 \
    --size 80 \
    --encrypted \
    --kms-key-id 0ea3fef3-80a7-4778-9d8c-1c0c6EXAMPLE \
    --availability-zone us-east-1a
```

例 4: タグ付きのボリュームを作成するには

次の create-volume の例では、ボリュームを作成して 2 つのタグを追加します。

```
aws ec2 create-volume \
    --availability-zone us-east-1a \
    --volume-type gp2 \
    --size 80 \
    --tag-specifications 'ResourceType=volume,Tags=[{Key=purpose,Value=production},
{Key=cost-center,Value=cc123}]'
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateVolume」を参照してください。

### create-vpc-endpoint-connection-notification

次のコード例は、create-vpc-endpoint-connection-notification を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンドポイントの接続通知を作成するには

この例では、インターフェイスエンドポイントがサービスに接続されているとき、およびエンドポイントがサービスに対して承諾されたときに警告する、特定のエンドポイントサービスの通知を作成します。

コマンド:

```
aws ec2 create-vpc-endpoint-connection-notification --connection-notification-
arn arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:VpceNotification --connection-
events Connect Accept --service-id vpce-svc-1237881c0d25a3abc
```

出力:

```
{
   "ConnectionNotification": {
       "ConnectionNotificationState": "Enabled",
       "ConnectionNotificationType": "Topic",
       "ServiceId": "vpce-svc-1237881c0d25a3abc",
       "ConnectionEvents": [
           "Accept",
           "Connect"
       ],
       "ConnectionNotificationId": "vpce-nfn-008776de7e03f5abc",
       "ConnectionNotificationArn": "arn:aws:sns:us-
east-2:123456789012:VpceNotification"
   }
 }
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateVpcEndpointConnectionNotification」を参照してください。

### create-vpc-endpoint-service-configuration

次のコード例は、create-vpc-endpoint-service-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: インターフェイスエンドポイントのエンドポイントサービス設定を作成するには

次の create-vpc-endpoint-service-configuration の例では、Network Load Balancer nlb-vpce を使用して VPC エンドポイントサービス設定を作成します。この例では、インター

フェイスエンドポイントを通じてサービスに接続するリクエストを承諾する必要があることも指定します。

```
aws ec2 create-vpc-endpoint-service-configuration \
    --network-load-balancer-arns arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:loadbalancer/net/nlb-vpce/e94221227f1ba532 \
    --acceptance-required
```

出力:

```
{
   "ServiceConfiguration": {
       "ServiceType": [
           {
               "ServiceType": "Interface"
           }
       ],
       "NetworkLoadBalancerArns": [
           "arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/net/
nlb-vpce/e94221227f1ba532"
       ],
       "ServiceName": "com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-svc-03d5ebb7d9579a2b3",
       "ServiceState": "Available",
       "ServiceId": "vpce-svc-03d5ebb7d9579a2b3",
       "AcceptanceRequired": true,
       "AvailabilityZones": [
           "us-east-1d"
       ],
       "BaseEndpointDnsNames": [
           "vpce-svc-03d5ebb7d9579a2b3.us-east-1.vpce.amazonaws.com"
       ]
   }
}
```

詳細については、AWS PrivateLink ユーザーガイドの「エンドポイントサービスの作成」を参照してください。

例 2: Gateway Load Balancer エンドポイントのエンドポイントサービス設定を作成するには

次の `create-vpc-endpoint-service-configuration` の例では、Gateway Load Balancer `GWLBService` を使用して VPC エンドポイントサービス設定を作成します。Gateway Load Balancer エンドポイントを介してサービスに接続するリクエストは自動的に承諾されます。

```
aws ec2 create-vpc-endpoint-service-configuration \
    --gateway-load-balancer-arns arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:loadbalancer/gwy/GWLBService/123123123123abcc \
    --no-acceptance-required
```

出力:

```
{
    "ServiceConfiguration": {
        "ServiceType": [
            {
                "ServiceType": "GatewayLoadBalancer"
            }
        ],
        "ServiceId": "vpce-svc-123123a1c43abc123",
        "ServiceName": "com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-svc-123123a1c43abc123",
        "ServiceState": "Available",
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1d"
        ],
        "AcceptanceRequired": false,
        "ManagesVpcEndpoints": false,
        "GatewayLoadBalancerArns": [
            "arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/gwy/
GWLBService/123123123123abcc"
        ]
    }
}
```

詳細については、AWS PrivateLink ユーザーガイドの「Gateway Load Balancer エンドポイントサービスの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateVpcEndpointServiceConfiguration」を参照してください。

### `create-vpc-endpoint`

次のコード例は、`create-vpc-endpoint` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ゲートウェイエンドポイントを作成するには

次の create-vpc-endpoint の例では、us-east-1 リージョン内の VPC vpc-1a2b3c4d と Amazon S3 の間にゲートウェイ VPC エンドポイントを作成し、ルートテーブル rtb-11aa22bb をそのエンドポイントに関連付けます。

```
aws ec2 create-vpc-endpoint \
    --vpc-id vpc-1a2b3c4d \
    --service-name com.amazonaws.us-east-1.s3 \
    --route-table-ids rtb-11aa22bb
```

出力:

```
{
    "VpcEndpoint": {
        "PolicyDocument": "{\"Version\":\"2008-10-17\",\"Statement\":[{\"Sid\":\"\",
\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":\"*\",\"Action\":\"*\",\"Resource\":\"*\"}]}",
        "VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
        "State": "available",
        "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.s3",
        "RouteTableIds": [
            "rtb-11aa22bb"
        ],
        "VpcEndpointId": "vpc-1a2b3c4d",
        "CreationTimestamp": "2015-05-15T09:40:50Z"
    }
}
```

詳細については、AWS PrivateLink ユーザーガイドの「ゲートウェイエンドポイントを作成する」を参照してください。

例 2: インターフェイスエンドポイントを作成するには

次の create-vpc-endpoint の例では、us-east-1 リージョン内の VPC vpc-1a2b3c4d と Amazon S3 の間にインターフェイス VPC エンドポイントを作成します。コマンドにより、サブネット subnet-1a2b3c4d にエンドポイントが作成され、セキュリティグループ sg-1a2b3c4d に関連付けられ、「サービス」というキーと「S3」という値を持つタグが追加されます。

```
aws ec2 create-vpc-endpoint \
    --vpc-id vpc-1a2b3c4d \
    --vpc-endpoint-type Interface \
    --service-name com.amazonaws.us-east-1.s3 \
    --subnet-ids subnet-7b16de0c \
```

```
    --security-group-id sg-1a2b3c4d \
    --tag-specifications ResourceType=vpc-endpoint,Tags=[{Key=service,Value=S3}]
```

出力:

```
{
    "VpcEndpoint": {
        "VpcEndpointId": "vpce-1a2b3c4d5e6f1a2b3",
        "VpcEndpointType": "Interface",
        "VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
        "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.s3",
        "State": "pending",
        "RouteTableIds": [],
        "SubnetIds": [
            "subnet-1a2b3c4d"
        ],
        "Groups": [
            {
                "GroupId": "sg-1a2b3c4d",
                "GroupName": "default"
            }
        ],
        "PrivateDnsEnabled": false,
        "RequesterManaged": false,
        "NetworkInterfaceIds": [
            "eni-0b16f0581c8ac6877"
        ],
        "DnsEntries": [
            {
                "DnsName": "*.vpce-1a2b3c4d5e6f1a2b3-9hnenorg.s3.us-
east-1.vpce.amazonaws.com",
                "HostedZoneId": "Z7HUB22UULQXV"
            },
            {
                "DnsName": "*.vpce-1a2b3c4d5e6f1a2b3-9hnenorg-us-east-1c.s3.us-
east-1.vpce.amazonaws.com",
                "HostedZoneId": "Z7HUB22UULQXV"
            }
        ],
        "CreationTimestamp": "2021-03-05T14:46:16.030000+00:00",
        "Tags": [
            {
                "Key": "service",
```

```
                "Value": "S3"
            }
        ],
        "OwnerId": "123456789012"
    }
}
```

詳細については、AWS PrivateLink ユーザーガイドの「インターフェイス VPC エンドポイントを作成する」を参照してください。

例 3: Gateway Load Balancer エンドポイントを作成するには

次の `create-vpc-endpoint` の例では、VPC `vpc-111122223333aabbc` と、Gateway Load Balancer を使用して設定されたサービスの間に Gateway Load Balancer エンドポイントを作成します。

```
aws ec2 create-vpc-endpoint \
    --service-name com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-svc-123123a1c43abc123 \
    --vpc-endpoint-type GatewayLoadBalancer \
    --vpc-id vpc-111122223333aabbc \
    --subnet-ids subnet-0011aabbcc2233445
```

出力:

```
{
    "VpcEndpoint": {
        "VpcEndpointId": "vpce-aabbaabbaabbaabba",
        "VpcEndpointType": "GatewayLoadBalancer",
        "VpcId": "vpc-111122223333aabbc",
        "ServiceName": "com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-svc-123123a1c43abc123",
        "State": "pending",
        "SubnetIds": [
            "subnet-0011aabbcc2233445"
        ],
        "RequesterManaged": false,
        "NetworkInterfaceIds": [
            "eni-01010120203030405"
        ],
        "CreationTimestamp": "2020-11-11T08:06:03.522Z",
        "OwnerId": "123456789012"
    }
}
```

詳細については、AWS PrivateLink ユーザーガイドの「Gateway Load Balancer エンドポイント」を参照してください。

例 4: リソースエンドポイントを作成するには

次の create-vpc-endpoint の例では、リソースエンドポイントを作成します。

```
aws ec2 create-vpc-endpoint \
    --vpc-endpoint-type Resource \
    --vpc-id vpc-111122223333aabbc \
    --subnet-ids subnet-0011aabbcc2233445 \
    --resource-configuration-arn arn:aws:vpc-lattice-us-
east-1:123456789012:resourceconfiguration/rcfg-0123abcde98765432
```

出力:

```
{
    "VpcEndpoint": {
        "VpcEndpointId": "vpce-00939a7ed9EXAMPLE",
        "VpcEndpointType": "Resource",
        "VpcId": "vpc-111122223333aabbc",
        "State": "Pending",
        "SubnetIds": [
            "subnet-0011aabbcc2233445"
        ],
        "Groups": [
            {
                "GroupId": "sg-03e2f15fbfc09b000",
                "GroupName": "default"
            }
        ],
        "IpAddressType": "IPV4",
        "PrivateDnsEnabled": false,
        "CreationTimestamp": "2025-02-06T23:38:49.525000+00:00",
        "Tags": [],
        "OwnerId": "123456789012",
        "ResourceConfigurationArn": "arn:aws:vpc-lattice:us-
east-1:123456789012:resourceconfiguration/rcfg-0123abcde98765432"
    }
}
```

詳細については、「AWS PrivateLink ユーザーガイド」の「Resource endpoints」を参照してください。

例 5: サービスネットワークエンドポイントを作成するには

次の create-vpc-endpoint の例では、サービスネットワークエンドポイントを作成します。

```
aws ec2 create-vpc-endpoint \
    --vpc-endpoint-type ServiceNetwork \
    --vpc-id vpc-111122223333aabbc \
    --subnet-ids subnet-0011aabbcc2233445 \
    --service-network-arn arn:aws:vpc-lattice:us-east-1:123456789012:servicenetwork/
sn-0101abcd5432abcd0 \
    --security-group-ids sg-0123456789012abcd
```

出力:

```
{
    "VpcEndpoint": {
        "VpcEndpointId": "vpce-0f00567fa8EXAMPLE",
        "VpcEndpointType": "ServiceNetwork",
        "VpcId": "vpc-111122223333aabbc",
        "State": "Pending",
        "SubnetIds": [
            "subnet-0011aabbcc2233445"
        ],
        "Groups": [
            {
                "GroupId": "sg-0123456789012abcd",
                "GroupName": "my-security-group"
            }
        ],
        "IpAddressType": "IPV4",
        "PrivateDnsEnabled": false,
        "CreationTimestamp": "2025-02-06T23:44:20.449000+00:00",
        "Tags": [],
        "OwnerId": "123456789012",
        "ServiceNetworkArn": "arn:aws:vpc-lattice:us-
east-1:123456789012:servicenetwork/sn-0101abcd5432abcd0"
    }
}
```

詳細については、「AWS PrivateLink ユーザーガイド」の「Service network endpoints」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateVpcEndpoint」を参照してください。

### create-vpc-peering-connection

次のコード例は、create-vpc-peering-connection を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC 間の VPC ピアリング接続を作成するには

この例では、vpc-1a2b3c4d と vpc-11122233 という VPC 間のピアリング接続をリクエストします。

コマンド:

```
aws ec2 create-vpc-peering-connection --vpc-id vpc-1a2b3c4d --peer-vpc-
id vpc-11122233
```

出力:

```
{
    "VpcPeeringConnection": {
        "Status": {
            "Message": "Initiating Request to 444455556666",
            "Code": "initiating-request"
        },
        "Tags": [],
        "RequesterVpcInfo": {
            "OwnerId": "444455556666",
            "VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
            "CidrBlock": "10.0.0.0/28"
        },
        "VpcPeeringConnectionId": "pcx-111aaa111",
        "ExpirationTime": "2014-04-02T16:13:36.000Z",
        "AccepterVpcInfo": {
            "OwnerId": "444455556666",
            "VpcId": "vpc-11122233"
        }
    }
}
```

別のアカウントの VPC との VPC ピアリング接続を作成するには

この例では、VPC (vpc-1a2b3c4d) と、AWS アカウント 123456789012 に属する VPC (vpc-11122233) 間のピアリング接続をリクエストします。

コマンド:

```
aws ec2 create-vpc-peering-connection --vpc-id vpc-1a2b3c4d --peer-vpc-
id vpc-11122233 --peer-owner-id 123456789012
```

異なるリージョンの VPC との VPC ピアリング接続を作成するには

この例では、現在のリージョンの VPC (vpc-1a2b3c4d) と、us-west-2 リージョンのアカウント内にある VPC (vpc-11122233) 間のピアリング接続をリクエストします。

コマンド:

```
aws ec2 create-vpc-peering-connection --vpc-id vpc-1a2b3c4d --peer-vpc-
id vpc-11122233 --peer-region us-west-2
```

この例では、現在のリージョンの VPC (vpc-1a2b3c4d) と、us-west-2 リージョン内の AWS アカウント 123456789012 に属する VPC (vpc-11122233) 間のピアリング接続をリクエストします。

コマンド:

```
aws ec2 create-vpc-peering-connection --vpc-id vpc-1a2b3c4d --peer-vpc-
id vpc-11122233 --peer-owner-id 123456789012 --peer-region us-west-2
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateVpcPeeringConnection」を参照してください。

### create-vpc

次のコード例は、create-vpc を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: VPC を作成するには

次の create-vpc の例では、指定された IPv4 CIDR ブロックと Name タグを持つ VPC を作成しています。

```
aws ec2 create-vpc \
    --cidr-block 10.0.0.0/16 \
    --tag-specifications ResourceType=vpc,Tags=[{Key=Name,Value=MyVpc}]
```

出力:

```
{
    "Vpc": {
        "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
        "DhcpOptionsId": "dopt-5EXAMPLE",
        "State": "pending",
        "VpcId": "vpc-0a60eb65b4EXAMPLE",
        "OwnerId": "123456789012",
        "InstanceTenancy": "default",
        "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [],
        "CidrBlockAssociationSet": [
            {
                "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-07501b79ecEXAMPLE",
                "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
                "CidrBlockState": {
                    "State": "associated"
                }
            }
        ],
        "IsDefault": false,
        "Tags": [
            {
                "Key": "Name",
                "Value": MyVpc"
            }
        ]
    }
}
```

例 2: 専用テナンシーを持つ VPC を作成するには

次の create-vpc の例では、指定された IPv4 CIDR ブロックと専用テナンシーを持つ VPC を作成しています。

```
aws ec2 create-vpc \
    --cidr-block 10.0.0.0/16 \
    --instance-tenancy dedicated
```

出力:

```
{
    "Vpc": {
        "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
        "DhcpOptionsId": "dopt-19edf471",
        "State": "pending",
        "VpcId": "vpc-0a53287fa4EXAMPLE",
        "OwnerId": "111122223333",
        "InstanceTenancy": "dedicated",
        "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [],
        "CidrBlockAssociationSet": [
            {
                "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-00b24cc1c2EXAMPLE",
                "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
                "CidrBlockState": {
                    "State": "associated"
                }
            }
        ],
        "IsDefault": false
    }
}
```

例 3: IPv6 CIDR ブロックで VPC を作成するには

次の `create-vpc` の例では、Amazon が提供する IPv6 CIDR ブロックを使用して、VPC を作成しています。

```
aws ec2 create-vpc \
    --cidr-block 10.0.0.0/16 \
    --amazon-provided-ipv6-cidr-block
```

出力:

```
{
    "Vpc": {
        "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
        "DhcpOptionsId": "dopt-dEXAMPLE",
        "State": "pending",
        "VpcId": "vpc-0fc5e3406bEXAMPLE",
        "OwnerId": "123456789012",
        "InstanceTenancy": "default",
```

```
        "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [
            {
                "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-068432c60bEXAMPLE",
                "Ipv6CidrBlock": "",
                "Ipv6CidrBlockState": {
                    "State": "associating"
                },
                "Ipv6Pool": "Amazon",
                "NetworkBorderGroup": "us-west-2"
            }
        ],
        "CidrBlockAssociationSet": [
            {
                "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-0669f8f9f5EXAMPLE",
                "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
                "CidrBlockState": {
                    "State": "associated"
                }
            }
        ],
        "IsDefault": false
    }
}
```

例 4: IPAM プールの CIDR を使って VPC を作成するには

次の `create-vpc` の例では、Amazon VPC IP Address Manager (IPAM) プールの CIDR を使用して VPC を作成しています。

Linux および macOS:

```
aws ec2 create-vpc \
    --ipv4-ipam-pool-id ipam-pool-0533048da7d823723 \
    --tag-specifications ResourceType=vpc,Tags='[{Key=Environment,Value="Preprod"},
{Key=Owner,Value="Build Team"}]'
```

Windows:

```
aws ec2 create-vpc ^
    --ipv4-ipam-pool-id ipam-pool-0533048da7d823723 ^
    --tag-specifications ResourceType=vpc,Tags=[{Key=Environment,Value="Preprod"},
{Key=Owner,Value="Build Team"}]
```

出力:

```
{
    "Vpc": {
        "CidrBlock": "10.0.1.0/24",
        "DhcpOptionsId": "dopt-2afccf50",
        "State": "pending",
        "VpcId": "vpc-010e1791024eb0af9",
        "OwnerId": "123456789012",
        "InstanceTenancy": "default",
        "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [],
        "CidrBlockAssociationSet": [
            {
                "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-0a77de1d803226d4b",
                "CidrBlock": "10.0.1.0/24",
                "CidrBlockState": {
                    "State": "associated"
                }
            }
        ],
        "IsDefault": false,
        "Tags": [
            {
                "Key": "Environment",
                "Value": "Preprod"
            },
            {
                "Key": "Owner",
                "Value": "Build Team"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon VPC IPAM ユーザーガイド」の「IPAM プール CIDR を使用する VPC を作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateVpc」を参照してください。

### create-vpn-connection-route

次のコード例は、create-vpn-connection-route を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPN 接続の静的ルートを作成するには

この例では、指定された VPN 接続に対して静的ルートを作成しています。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 create-vpn-connection-route --vpn-connection-id vpn-40f41529 --destination-cidr-block 11.12.0.0/16
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateVpnConnectionRoute」を参照してください。

### create-vpn-connection

次のコード例は、create-vpn-connection を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 動的ルーティングを使用して VPN 接続を作成するには

次の create-vpn-connection の例では、指定した仮想プライベートゲートウェイと指定したカスタマーゲートウェイの間に VPN 接続を作成し、VPN 接続にタグを適用します。出力には、カスタマーゲートウェイデバイスの設定情報が XML 形式で含まれます。

```
aws ec2 create-vpn-connection \
    --type ipsec.1 \
    --customer-gateway-id cgw-001122334455aabbc \
    --vpn-gateway-id vgw-1a1a1a1a1a1a2b2b2 \
    --tag-specification 'ResourceType=vpn-connection,Tags=[{Key=Name,Value=BGP-VPN}]'
```

出力:

```
{
    "VpnConnection": {
        "CustomerGatewayConfiguration": "...configuration information...",
        "CustomerGatewayId": "cgw-001122334455aabbc",
        "Category": "VPN",
        "State": "pending",
```

```
        "VpnConnectionId": "vpn-123123123123abcab",
        "VpnGatewayId": "vgw-1a1a1a1a1a1a2b2b2",
        "Options": {
            "EnableAcceleration": false,
            "StaticRoutesOnly": false,
            "LocalIpv4NetworkCidr": "0.0.0.0/0",
            "RemoteIpv4NetworkCidr": "0.0.0.0/0",
            "TunnelInsideIpVersion": "ipv4",
            "TunnelOptions": [
                {},
                {}
            ]
        },
        "Routes": [],
        "Tags": [
             {
                "Key": "Name",
                "Value": "BGP-VPN"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS Site-to-Site VPN ユーザーガイド」の「How AWS Site-to-Site VPN works」を参照してください。

例 2: 静的ルーティングを使用して VPN 接続を作成するには

次の `create-vpn-connection` の例では、指定した仮想プライベートゲートウェイと指定したカスタマーゲートウェイの間に VPN 接続を作成します。オプションで静的ルーティングを指定します。出力には、カスタマーゲートウェイデバイスの設定情報が XML 形式で含まれます。

```
aws ec2 create-vpn-connection \
    --type ipsec.1 \
    --customer-gateway-id cgw-001122334455aabbc \
    --vpn-gateway-id vgw-1a1a1a1a1a1a2b2b2 \
    --options "{\"StaticRoutesOnly\":true}"
```

出力:

```
{
    "VpnConnection": {
```

```
        "CustomerGatewayConfiguration": "..configuration information...",
        "CustomerGatewayId": "cgw-001122334455aabbc",
        "Category": "VPN",
        "State": "pending",
        "VpnConnectionId": "vpn-123123123123abcab",
        "VpnGatewayId": "vgw-1a1a1a1a1a1a2b2b2",
        "Options": {
            "EnableAcceleration": false,
            "StaticRoutesOnly": true,
            "LocalIpv4NetworkCidr": "0.0.0.0/0",
            "RemoteIpv4NetworkCidr": "0.0.0.0/0",
            "TunnelInsideIpVersion": "ipv4",
            "TunnelOptions": [
                {},
                {}
            ]
        },
        "Routes": [],
        "Tags": []
    }
}
```

詳細については、「AWS Site-to-Site VPN ユーザーガイド」の「How AWS Site-to-Site VPN works」を参照してください。

例 3: VPN 接続を作成し、CIDR 内で独自のキーと事前共有キーを指定するには

次の `create-vpn-connection` の例では、VPN 接続を作成し、内部 IP アドレス CIDR ブロック、および各トンネルのカスタム事前共有キーを指定します。指定された値は `CustomerGatewayConfiguration` 情報に返されます。

```
aws ec2 create-vpn-connection \
    --type ipsec.1 \
    --customer-gateway-id cgw-001122334455aabbc \
    --vpn-gateway-id vgw-1a1a1a1a1a1a2b2b2 \
    --options
 TunnelOptions='[{TunnelInsideCidr=169.254.12.0/30,PreSharedKey=ExamplePreSharedKey1},
{TunnelInsideCidr=169.254.13.0/30,PreSharedKey=ExamplePreSharedKey2}]'
```

出力:

```
{
```

```
    "VpnConnection": {
        "CustomerGatewayConfiguration": "..configuration information...",
        "CustomerGatewayId": "cgw-001122334455aabbc",
        "Category": "VPN",
        "State": "pending",
        "VpnConnectionId": "vpn-123123123123abcab",
        "VpnGatewayId": "vgw-1a1a1a1a1a1a2b2b2",
        "Options": {
            "EnableAcceleration": false,
            "StaticRoutesOnly": false,
            "LocalIpv4NetworkCidr": "0.0.0.0/0",
            "RemoteIpv4NetworkCidr": "0.0.0.0/0",
            "TunnelInsideIpVersion": "ipv4",
            "TunnelOptions": [
                {
                    "OutsideIpAddress": "203.0.113.3",
                    "TunnelInsideCidr": "169.254.12.0/30",
                    "PreSharedKey": "ExamplePreSharedKey1"
                },
                {
                    "OutsideIpAddress": "203.0.113.5",
                    "TunnelInsideCidr": "169.254.13.0/30",
                    "PreSharedKey": "ExamplePreSharedKey2"
                }
            ]
        },
        "Routes": [],
        "Tags": []
    }
}
```

詳細については、「AWS Site-to-Site VPN ユーザーガイド」の「How AWS Site-to-Site VPN works」を参照してください。

例 4: IPv6 トラフィックをサポートする VPN 接続を作成するには

次の `create-vpn-connection` の例では、指定した Transit Gateway と指定したカスタマーゲートウェイの間に IPv6 トラフィックをサポートする VPN 接続を作成します。両方のトンネルのトンネルオプションでは、AWS が IKE ネゴシエーションを開始する必要があることを指定します。

```
aws ec2 create-vpn-connection \
    --type ipsec.1 \
```

```
    --transit-gateway-id tgw-12312312312312312 \
    --customer-gateway-id cgw-001122334455aabbc \
    --options TunnelInsideIpVersion=ipv6,TunnelOptions=[{StartupAction=start},
{StartupAction=start}]
```

出力:

```
{
    "VpnConnection": {
        "CustomerGatewayConfiguration": "..configuration information...",
        "CustomerGatewayId": "cgw-001122334455aabbc",
        "Category": "VPN",
        "State": "pending",
        "VpnConnectionId": "vpn-11111111122222222",
        "TransitGatewayId": "tgw-12312312312312312",
        "Options": {
            "EnableAcceleration": false,
            "StaticRoutesOnly": false,
            "LocalIpv6NetworkCidr": "::/0",
            "RemoteIpv6NetworkCidr": "::/0",
            "TunnelInsideIpVersion": "ipv6",
            "TunnelOptions": [
                {
                    "OutsideIpAddress": "203.0.113.3",
                    "StartupAction": "start"
                },
                {
                    "OutsideIpAddress": "203.0.113.5",
                    "StartupAction": "start"
                }
            ]
        },
        "Routes": [],
        "Tags": []
    }
}
```

詳細については、「AWS Site-to-Site VPN ユーザーガイド」の「How AWS Site-to-Site VPN works」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateVpnConnection」を参照してください。

### create-vpn-gateway

次のコード例は、create-vpn-gateway を使用する方法を示しています。

AWS CLI

仮想プライベートゲートウェイを作成するには

この例では、仮想プライベートゲートウェイを作成します。

コマンド:

```
aws ec2 create-vpn-gateway --type ipsec.1
```

出力:

```
{
    "VpnGateway": {
        "AmazonSideAsn": 64512,
        "State": "available",
        "Type": "ipsec.1",
        "VpnGatewayId": "vgw-9a4cacf3",
        "VpcAttachments": []
    }
}
```

特定の Amazon 側の ASN を使用して仮想プライベートゲートウェイを作成するには

この例では、仮想プライベートゲートウェイを作成し、BGP セッションの Amazon 側に AS 番号 (ASN) を指定します。

コマンド:

```
aws ec2 create-vpn-gateway --type ipsec.1 --amazon-side-asn 65001
```

出力:

```
{
    "VpnGateway": {
        "AmazonSideAsn": 65001,
        "State": "available",
        "Type": "ipsec.1",
```

```
        "VpnGatewayId": "vgw-9a4cacf3",
        "VpcAttachments": []
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateVpnGateway」を参照してください。

### delete-carrier-gateway

次のコード例は、delete-carrier-gateway を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キャリアゲートウェイを削除するには

次の delete-carrier-gateway の例では、指定したキャリアゲートウェイを削除します。

```
aws ec2 delete-carrier-gateway \
    --carrier-gateway-id cagw-0465cdEXAMPLE1111
```

出力:

```
{
    "CarrierGateway": {
        "CarrierGatewayId": "cagw-0465cdEXAMPLE1111",
        "VpcId": "vpc-0c529aEXAMPLE1111",
        "State": "deleting",
        "OwnerId": "123456789012"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイド」の「Carrier gateways」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteCarrierGateway」を参照してください。

### delete-client-vpn-endpoint

次のコード例は、delete-client-vpn-endpoint を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クライアント VPN エンドポイントを削除するには

次の delete-client-vpn-endpoint の例では、指定したクライアント VPN エンドポイントを削除します。

```
aws ec2 delete-client-vpn-endpoint \
    --client-vpn-endpoint-id cvpn-endpoint-123456789123abcde
```

出力:

```
{
    "Status": {
        "Code": "deleting"
    }
}
```

詳細については、「AWS Client VPN 管理者ガイド」の「Client VPN Endpoints」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteClientVpnEndpoint」を参照してください。

### delete-client-vpn-route

次のコード例は、delete-client-vpn-route を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クライアント VPN エンドポイントのルートを削除するには

次の delete-client-vpn-route の例では、クライアント VPN エンドポイントの指定されたサブネット用の 0.0.0.0/0 ルートを削除します。

```
aws ec2 delete-client-vpn-route \
    --client-vpn-endpoint-id cvpn-endpoint-123456789123abcde \
    --destination-cidr-block 0.0.0.0/0 \
    --target-vpc-subnet-id subnet-0123456789abcabca
```

出力:

```
{
    "Status": {
        "Code": "deleting"
    }
}
```

詳細については、「AWS Client VPN 管理者ガイド」の「Routes」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteClientVpnRoute」を参照してください。

### delete-coip-cidr

次のコード例は、delete-coip-cidr を使用する方法を示しています。

AWS CLI

顧客所有の IP (CoIP) アドレスの範囲を削除するには

次の delete-coip-cidr の例では、指定した CoIP プールに指定した CoIP アドレスの範囲を削除します。

```
aws ec2 delete-coip-cidr \
    --cidr 14.0.0.0/24 \
    --coip-pool-id ipv4pool-coip-1234567890abcdefg
```

出力:

```
{
    "CoipCidr": {
        "Cidr": "14.0.0.0/24",
        "CoipPoolId": "ipv4pool-coip-1234567890abcdefg",
        "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-abcdefg1234567890"
    }
}
```

CoIP の詳細については、「AWS Outposts ユーザーガイド」の「カスタマー所有の IP アドレス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteCoipCidr」を参照してください。

### delete-coip-pool

次のコード例は、delete-coip-pool を使用する方法を示しています。

AWS CLI

顧客所有の IP (CoIP) アドレスのプールを削除するには

次の delete-coip-pool の例では、CoIP アドレスの CoIP プールを削除します。

```
aws ec2 delete-coip-pool \
    --coip-pool-id ipv4pool-coip-1234567890abcdefg
```

出力:

```
{
    "CoipPool": {
        "PoolId": "ipv4pool-coip-1234567890abcdefg",
        "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-abcdefg1234567890",
        "PoolArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:coip-pool/ipv4pool-
coip-1234567890abcdefg"
    }
}
```

CoIP の詳細については、「AWS Outposts ユーザーガイド」の「カスタマー所有の IP アドレス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteCoipPool」を参照してください。

### delete-customer-gateway

次のコード例は、delete-customer-gateway を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタマーゲートウェイを削除するには

この例では、指定されたカスタマーゲートウェイを削除します。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 delete-customer-gateway --customer-gateway-id cgw-0e11f167
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteCustomerGateway」を参照してください。

### delete-dhcp-options

次のコード例は、delete-dhcp-options を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DHCP オプションセットを削除するには

この例では、指定された DHCP オプションのセットを削除します。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 delete-dhcp-options --dhcp-options-id dopt-d9070ebb
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDhcpOptions」を参照してください。

### delete-egress-only-internet-gateway

次のコード例は、delete-egress-only-internet-gateway を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Egress-Only インターネットゲートウェイを削除するには

この例では、指定された Egress-Only インターネットゲートウェイを削除します。

コマンド:

```
aws ec2 delete-egress-only-internet-gateway --egress-only-internet-gateway-
id eigw-01eadbd45ecd7943f
```

出力:

```
{
```

```
  "ReturnCode": true
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteEgressOnlyInternetGateway」を参照してください。

### delete-fleets

次のコード例は、delete-fleets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: EC2 フリートを削除し、関連付けられたインスタンスを終了するには

次の delete-fleets の例では、EC2 フリートを削除し、関連付けられたオンデマンドインスタンスとスポットインスタンスを終了します。

```
aws ec2 delete-fleets \
    --fleet-ids fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE \
    --terminate-instances
```

出力:

```
{
    "SuccessfulFleetDeletions": [
        {
            "CurrentFleetState": "deleted_terminating",
            "PreviousFleetState": "active",
            "FleetId": "fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE"
        }
    ],
    "UnsuccessfulFleetDeletions": []
}
```

詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud User Guide for Linux Instances」の「Delete an EC2 Fleet」を参照してください。

例 2: 関連付けられたインスタンスを終了せずに EC2 フリートを削除するには

次の delete-fleets の例では、関連付けられたオンデマンドインスタンスとスポットインスタンスを終了しないで、EC2 フリートを削除します。

```
aws ec2 delete-fleets \
    --fleet-ids fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE \
    --no-terminate-instances
```

出力:

```
{
    "SuccessfulFleetDeletions": [
        {
            "CurrentFleetState": "deleted_running",
            "PreviousFleetState": "active",
            "FleetId": "fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE"
        }
    ],
    "UnsuccessfulFleetDeletions": []
}
```

詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud User Guide for Linux Instances」の「Delete an EC2 Fleet」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteFleets」を参照してください。

### delete-flow-logs

次のコード例は、delete-flow-logs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フローログを削除するには

次の delete-flow-logs の例では、指定したフローログを削除します。

```
aws ec2 delete-flow-logs --flow-log-id fl-11223344556677889
```

出力:

```
{
    "Unsuccessful": []
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteFlowLogs」を参照してください。

### delete-fpga-image

次のコード例は、delete-fpga-image を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon FPGA イメージを削除するには

この例では、指定されたキューを削除します。

コマンド:

```
aws ec2 delete-fpga-image --fpga-image-id afi-06b12350a123fbabc
```

出力:

```
{
  "Return": true
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteFpgaImage」を参照してください。

### delete-instance-connect-endpoint

次のコード例は、delete-instance-connect-endpoint を使用する方法を示しています。

AWS CLI

EC2 Instance Connect エンドポイントを削除するには

次の delete-instance-connect-endpoint の例では、指定した EC2 Instance Connect エンドポイントを削除します。

```
aws ec2 delete-instance-connect-endpoint \
    --instance-connect-endpoint-id eice-03f5e49b83924bbc7
```

出力:

```
{
    "InstanceConnectEndpoint": {
        "OwnerId": "111111111111",
        "InstanceConnectEndpointId": "eice-0123456789example",
        "InstanceConnectEndpointArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:111111111111:instance-
connect-endpoint/eice-0123456789example",
        "State": "delete-in-progress",
        "StateMessage": "",
        "NetworkInterfaceIds": [],
        "VpcId": "vpc-0123abcd",
        "AvailabilityZone": "us-east-1d",
        "CreatedAt": "2023-02-07T12:05:37+00:00",
        "SubnetId": "subnet-0123abcd"
    }
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「EC2 Instance Connect エンドポイントを削除する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteInstanceConnectEndpoint」を参照してください。

### delete-instance-event-window

次のコード例は、delete-instance-event-window を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: イベントウィンドウを削除するには

次の delete-instance-event-window の例では、イベントウィンドウを削除します。

```
aws ec2 delete-instance-event-window \
    --region us-east-1 \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890
```

出力:

```
{
    "InstanceEventWindowState": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "State": "deleting"
```

```
    }
}
```

イベントウィンドウの制約については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の予定されているイベントに関するセクションの「考慮事項」を参照してください。

例 2: イベントウィンドウを強制的に削除するには

次の delete-instance-event-window の例では、イベントウィンドウが現在ターゲットに関連付けられている場合、イベントウィンドウを強制的に削除します。

```
aws ec2 delete-instance-event-window \
    --region us-east-1 \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --force-delete
```

出力:

```
{
    "InstanceEventWindowState": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "State": "deleting"
    }
}
```

イベントウィンドウの制約については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の予定されているイベントに関するセクションの「考慮事項」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteInstanceEventWindow」を参照してください。

### delete-internet-gateway

次のコード例は、delete-internet-gateway を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インターネットゲートウェイを削除するには

次の delete-internet-gateway の例では、指定したインターネットゲートウェイを削除します。

```
aws ec2 delete-internet-gateway \
    --internet-gateway-id igw-0d0fb496b3EXAMPLE
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「インターネットゲートウェイ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteInternetGateway」を参照してください。

### delete-ipam-pool

次のコード例は、delete-ipam-pool を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IPAM プールを削除するには

この例では、あなたは IPAM の委任された管理者として、不要になった IPAM プールを削除したいと考えていますが、そのプールには CIDR がプロビジョニングされています。--cascade オプションを使用しない限り、CIDR がプロビジョニングされているプールを削除することはできないため、--cascade を使用します。

このリクエストを完了するには:

describe-ipam-pools で取得できる IPAM プール ID が必要です。--region は IPAM ホームリージョンである必要があります。

次の delete-ipam-pool の例では、AWS アカウントの IPAM プールを削除します。

```
aws ec2 delete-ipam-pool \
    --ipam-pool-id ipam-pool-050c886a3ca41cd5b \
    --cascade \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "IpamPool": {
```

```
        "OwnerId": "320805250157",
        "IpamPoolId": "ipam-pool-050c886a3ca41cd5b",
        "IpamPoolArn": "arn:aws:ec2::320805250157:ipam-pool/ipam-
pool-050c886a3ca41cd5b",
        "IpamScopeArn": "arn:aws:ec2::320805250157:ipam-scope/ipam-
scope-0a158dde35c51107b",
        "IpamScopeType": "private",
        "IpamArn": "arn:aws:ec2::320805250157:ipam/ipam-005f921c17ebd5107",
        "IpamRegion": "us-east-1",
        "Locale": "None",
        "PoolDepth": 1,
        "State": "delete-in-progress",
        "Description": "example",
        "AutoImport": false,
        "AddressFamily": "ipv4",
        "AllocationMinNetmaskLength": 0,
        "AllocationMaxNetmaskLength": 32
    }
}
```

詳細については、「Amazon VPC IPAM ユーザーガイド」の「Delete a pool」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteIpamPool」を参照してください。

### `delete-ipam-resource-discovery`

次のコード例は、`delete-ipam-resource-discovery` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソース検出を削除するには

この例では、あなたは IPAM の委任された管理者として、組織外のアカウントと IPAM を統合するプロセス中に別の IPAM 管理者と共有するために作成した、デフォルト以外のリソース検出を削除したいと考えています。

このリクエストを完了するには:

`--region` は、リソース検出を作成したリージョンである必要があります。`"IsDefault": true` の場合、デフォルトのリソース検出を削除することはできません。デフォルトのリソース

検出は、IPAM の作成時に自動的に作成されるリソース検出です。デフォルトのリソース検出を削除するには、IPAM を削除する必要があります。

次の delete-ipam-resource-discovery の例では、リソース検出を削除します。

```
aws ec2 delete-ipam-resource-discovery \
    --ipam-resource-discovery-id ipam-res-disco-0e39761475298ee0f \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "IpamResourceDiscovery": {
        "OwnerId": "149977607591",
        "IpamResourceDiscoveryId": "ipam-res-disco-0e39761475298ee0f",
        "IpamResourceDiscoveryArn": "arn:aws:ec2::149977607591:ipam-resource-
discovery/ipam-res-disco-0e39761475298ee0f",
        "IpamResourceDiscoveryRegion": "us-east-1",
        "OperatingRegions": [
            {
                "RegionName": "us-east-1"
            }
        ],
        "IsDefault": false,
        "State": "delete-in-progress"
    }
}
```

リソース検出の詳細については、「Amazon VPC IPAM ユーザーガイド」の「Work with resource discoveries」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteIpamResourceDiscovery」を参照してください。

### delete-ipam-scope

次のコード例は、delete-ipam-scope を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IPAM スコープを削除するには

次の delete-ipam-scope の例では、IPAM を削除します。

```
aws ec2 delete-ipam-scope \
    --ipam-scope-id ipam-scope-01c1ebab2b63bd7e4
```

出力:

```
{
    "IpamScope": {
        "OwnerId": "123456789012",
        "IpamScopeId": "ipam-scope-01c1ebab2b63bd7e4",
        "IpamScopeArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam-scope/ipam-
scope-01c1ebab2b63bd7e4",
        "IpamArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam/ipam-08440e7a3acde3908",
        "IpamRegion": "us-east-1",
        "IpamScopeType": "private",
        "IsDefault": false,
        "Description": "Example description",
        "PoolCount": 0,
        "State": "delete-in-progress"
    }
}
```

詳細については、「Amazon VPC IPAM ユーザーガイド」の「Delete a scope」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteIpamScope」を参照してください。

### delete-ipam

次のコード例は、delete-ipam を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IPAM を削除するには

次の delete-ipam の例では、IPAM を削除します。

```
aws ec2 delete-ipam \
    --ipam-id ipam-036486dfa6af58ee0
```

出力:

```
{
    "Ipam": {
        "OwnerId": "123456789012",
        "IpamId": "ipam-036486dfa6af58ee0",
        "IpamArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam/ipam-036486dfa6af58ee0",
        "IpamRegion": "us-east-1",
        "PublicDefaultScopeId": "ipam-scope-071b8042b0195c183",
        "PrivateDefaultScopeId": "ipam-scope-0807405dece705a30",
        "ScopeCount": 2,
        "OperatingRegions": [
            {
                "RegionName": "us-east-1"
            },
            {
                "RegionName": "us-east-2"
            },
            {
                "RegionName": "us-west-1"
            }
        ],
        "State": "delete-in-progress"
    }
}
```

詳細については、「Amazon VPC IPAM ユーザーガイド」の「Delete an IPAM」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteIpam」を参照してください。

### delete-key-pair

次のコード例は、delete-key-pair を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キーペアを削除するには

次の delete-key-pair の例では、指定されたキーペアを削除します。

```
aws ec2 delete-key-pair \
```

```
    --key-name my-key-pair
```

出力:

```
{
    "Return": true,
    "KeyPairId": "key-03c8d3aceb53b507"
}
```

詳細については、「AWS コマンドラインインターフェイス」の「Create and delete key pairs」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteKeyPair」を参照してください。

### delete-launch-template-versions

次のコード例は、delete-launch-template-versions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

起動テンプレートのバージョンを削除するには

この例では、指定した起動テンプレートを削除しています。

コマンド:

```
aws ec2 delete-launch-template-versions --launch-template-id lt-0abcd290751193123 --
versions 1
```

出力:

```
{
  "UnsuccessfullyDeletedLaunchTemplateVersions": [],
  "SuccessfullyDeletedLaunchTemplateVersions": [
      {
          "LaunchTemplateName": "TestVersion",
          "VersionNumber": 1,
          "LaunchTemplateId": "lt-0abcd290751193123"
      }
```

```
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteLaunchTemplateVersions」を参照してください。

### delete-launch-template

次のコード例は、delete-launch-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

起動テンプレートを削除するには

次の例では、指定した起動テンプレートを削除しています。

コマンド:

```
aws ec2 delete-launch-template --launch-template-id lt-0abcd290751193123
```

出力:

```
{
  "LaunchTemplate": {
      "LatestVersionNumber": 2,
      "LaunchTemplateId": "lt-0abcd290751193123",
      "LaunchTemplateName": "TestTemplate",
      "DefaultVersionNumber": 2,
      "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:root",
      "CreateTime": "2017-11-23T16:46:25.000Z"
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteLaunchTemplate」を参照してください。

### delete-local-gateway-route-table-virtual-interface-group-association

次のコード例は、delete-local-gateway-route-table-virtual-interface-group-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

仮想インターフェイス (VIF) グループからローカルゲートウェイのルートテーブルの関連付けを解除するには

次の delete-local-gateway-route-table-virtual-interface-group-association の例では、指定したローカルゲートウェイのルートテーブルと VIF グループ間の関連付けを削除します。

```
aws ec2 delete-local-gateway-route-table-virtual-interface-group-association \
    --local-gateway-route-table-virtual-interface-group-association-id lgw-vif-grp-assoc-exampleid12345678
```

出力:

```
{
    "LocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation": {
        "LocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociationId": "lgw-vif-grp-assoc-exampleid12345678",
        "LocalGatewayVirtualInterfaceGroupId": "lgw-vif-grp-exampleid0123abcd",
        "LocalGatewayId": "lgw-exampleid11223344",
        "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-exampleidabcd1234",
        "LocalGatewayRouteTableArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:111122223333:local-gateway-route-table/lgw-rtb-exampleidabcd1234",
        "OwnerId": "111122223333",
        "State": "disassociating",
        "Tags": []
    }
}
```

詳細については、「AWS Outposts ユーザーガイド」の「VIF group associations」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation」を参照してください。

### delete-local-gateway-route-table-vpc-association

次のコード例は、delete-local-gateway-route-table-vpc-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC からローカルゲートウェイのルートテーブルの関連付けを解除するには

次の delete-local-gateway-route-table-vpc-association の例では、指定したローカルゲートウェイのルートテーブルと VPC 間の関連付けを削除します。

```
aws ec2 delete-local-gateway-route-table-vpc-association \
    --local-gateway-route-table-vpc-association-id vpc-example0123456789
```

出力:

```
{
    "LocalGatewayRouteTableVpcAssociation": {
        "LocalGatewayRouteTableVpcAssociationId": "lgw-vpc-assoc-abcd1234wxyz56789",
        "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-abcdefg1234567890",
        "LocalGatewayRouteTableArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:555555555555:local-
gateway-route-table/lgw-rtb-abcdefg1234567890",
        "LocalGatewayId": "lgw-exampleid01234567",
        "VpcId": "vpc-example0123456789",
        "OwnerId": "555555555555",
        "State": "disassociating"
    }
}
```

詳細については、「AWS Outposts ユーザーガイド」の「VPC associations」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteLocalGatewayRouteTableVpcAssociation」を参照してください。

## delete-local-gateway-route-table

次のコード例は、delete-local-gateway-route-table を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ローカルゲートウェイのルートテーブルを作成するには

次の delete-local-gateway-route-table の例では、直接 VPC ルーティングモードでローカルゲートウェイのルートテーブルを作成します。

```
aws ec2 delete-local-gateway-route-table \
    --local-gateway-route-table-id lgw-rtb-abcdefg1234567890
```

出力:

```
{
    "LocalGatewayRouteTable": {
        "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-abcdefg1234567890",
        "LocalGatewayRouteTableArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:111122223333:local-
gateway-route-table/lgw-rtb-abcdefg1234567890",
        "LocalGatewayId": "lgw-1a2b3c4d5e6f7g8h9",
        "OutpostArn": "arn:aws:outposts:us-west-2:111122223333:outpost/
op-021345abcdef67890",
        "OwnerId": "111122223333",
        "State": "deleting",
        "Tags": [],
        "Mode": "direct-vpc-routing"
    }
}
```

詳細については、「AWS Outposts ユーザーガイド」の「ローカルゲートウェイルートテーブル」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteLocalGatewayRouteTable」を参照してください。

### delete-local-gateway-route

次のコード例は、delete-local-gateway-route を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ローカルゲートウェイのルートテーブルからルートを削除するには

次の delete-local-gateway-route の例では、指定したローカルゲートウェイのルートテーブルから指定したルートを削除します。

```
aws ec2 delete-local-gateway-route \
    --destination-cidr-block 0.0.0.0/0 \
    --local-gateway-route-table-id lgw-rtb-059615ef7dEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "Route": {
        "DestinationCidrBlock": "0.0.0.0/0",
        "LocalGatewayVirtualInterfaceGroupId": "lgw-vif-grp-07145b276bEXAMPLE",
        "Type": "static",
        "State": "deleted",
        "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-059615ef7EXAMPLE"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteLocalGatewayRoute」を参照してください。

### delete-managed-prefix-list

次のコード例は、delete-managed-prefix-list を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プレフィックスリストを削除するには

次の delete-managed-prefix-list の例では、指定したプレフィックスリストを削除します。

```
aws ec2 delete-managed-prefix-list \
    --prefix-list-id pl-0123456abcabcabc1
```

出力:

```
{
    "PrefixList": {
        "PrefixListId": "pl-0123456abcabcabc1",
        "AddressFamily": "IPv4",
        "State": "delete-in-progress",
        "PrefixListArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:prefix-list/
pl-0123456abcabcabc1",
        "PrefixListName": "test",
        "MaxEntries": 10,
        "Version": 1,
        "OwnerId": "123456789012"
```

```
    }
}
```

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「Managed prefix lists」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteManagedPrefixList」を参照してください。

### delete-nat-gateway

次のコード例は、delete-nat-gateway を使用する方法を示しています。

AWS CLI

NAT ゲートウェイを削除するには

この例では、NAT ゲートウェイ nat-04ae55e711cec5680 を削除します。

コマンド:

```
aws ec2 delete-nat-gateway --nat-gateway-id nat-04ae55e711cec5680
```

出力:

```
{
   "NatGatewayId": "nat-04ae55e711cec5680"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteNatGateway」を参照してください。

### delete-network-acl-entry

次のコード例は、delete-network-acl-entry を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ネットワーク ACL エントリを削除するには

この例では、指定されたネットワーク ACL から受信ルール番号 100 を削除します。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 delete-network-acl-entry --network-acl-id acl-5fb85d36 --ingress --rule-number 100
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteNetworkAclEntry」を参照してください。

### delete-network-acl

次のコード例は、delete-network-acl を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ネットワーク ACL を削除するには

この例では、指定されたネットワーク ACL を削除します。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 delete-network-acl --network-acl-id acl-5fb85d36
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteNetworkAcl」を参照してください。

### delete-network-insights-access-scope-analysis

次のコード例は、delete-network-insights-access-scope-analysis を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Network Access Scope の分析を削除するには

次の delete-network-insights-access-scope-analysis の例では、指定した Network Access Scope の分析を削除します。

```
aws ec2 delete-network-insights-access-scope-analysis \
    --network-insights-access-scope-analysis-id nisa-01234567891abcdef
```

出力:

```
{
    "NetworkInsightsAccessScopeAnalysisId": "nisa-01234567891abcdef
}
```

詳細については、「Network Access Analyzer ガイド」の「Getting started with Network Access Analyzer using the AWS CLI」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteNetworkInsightsAccessScopeAnalysis」を参照してください。

### delete-network-insights-access-scope

次のコード例は、delete-network-insights-access-scope を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Network Access Scope を削除するには

次の delete-network-insights-access-scope の例では、指定した Network Access Scope を削除します。

```
aws ec2 delete-network-insights-access-scope \
    --network-insights-access-scope-id nis-123456789abc01234
```

出力:

```
{
    "NetworkInsightsAccessScopeId": "nis-123456789abc01234"
}
```

詳細については、「Network Access Analyzer ガイド」の「Getting started with Network Access Analyzer using the AWS CLI」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteNetworkInsightsAccessScope」を参照してください。

### delete-network-insights-analysis

次のコード例は、delete-network-insights-analysis を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パス分析を削除するには

次の delete-network-insights-analysis の例では、指定した分析を削除します。

```
aws ec2 delete-network-insights-analysis \
    --network-insights-analysis-id nia-02207aa13eb480c7a
```

出力:

```
{
    "NetworkInsightsAnalysisId": "nia-02207aa13eb480c7a"
}
```

詳細については、「Reachability Analyzer ガイド」の「Getting started using the AWS CLI」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteNetworkInsightsAnalysis」を参照してください。

### delete-network-insights-path

次のコード例は、delete-network-insights-path を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パスを削除するには

次の delete-network-insights-path の例では、指定したパスを削除します。パスを削除する前に、delete-network-insights-analysis コマンドを使用してすべての分析を削除する必要があります。

```
aws ec2 delete-network-insights-path \
    --network-insights-path-id nip-0b26f224f1d131fa8
```

出力:

```
{
    "NetworkInsightsPathId": "nip-0b26f224f1d131fa8"
}
```

詳細については、「Reachability Analyzer ガイド」の「Getting started using the AWS CLI」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteNetworkInsightsPath」を参照してください。

### delete-network-interface-permission

次のコード例は、delete-network-interface-permission を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ネットワークインターフェイス権限を削除するには

この例では、指定されたネットワークインターフェイスのアクセス許可を削除します。

コマンド:

```
aws ec2 delete-network-interface-permission --network-interface-permission-id eni-perm-06fd19020ede149ea
```

出力:

```
{
  "Return": true
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteNetworkInterfacePermission」を参照してください。

### delete-network-interface

次のコード例は、delete-network-interface を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ネットワークインターフェイスを削除するには

この例では、指定されたネットワークインターフェイスを削除します。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 delete-network-interface --network-interface-id eni-e5aa89a3
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteNetworkInterface」を参照してください。

### delete-placement-group

次のコード例は、delete-placement-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プレイスメントグループを削除するには

このコマンド例では、指定されたプレイスメントグループを削除します。

コマンド:

```
aws ec2 delete-placement-group --group-name my-cluster
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePlacementGroup」を参照してください。

### delete-queued-reserved-instances

次のコード例は、delete-queued-reserved-instances を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キューに入っている購入をキャンセルするには

次の delete-queued-reserved-instances の例では、指定したリザーブドインスタンス (購入のためにキューに入れられていたもの) を削除します。

```
aws ec2 delete-queued-reserved-instances \
    --reserved-instances-ids af9f760e-6f91-4559-85f7-4980eexample
```

出力:

```
{
```

```
    "SuccessfulQueuedPurchaseDeletions": [
        {
            "ReservedInstancesId": "af9f760e-6f91-4559-85f7-4980eexample"
        }
    ],
    "FailedQueuedPurchaseDeletions": []
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteQueuedReservedInstances」を参照してください。

### delete-route-table

次のコード例は、delete-route-table を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルートテーブルを削除するには

この例では、指定されたルートテーブルを削除します。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 delete-route-table --route-table-id rtb-22574640
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteRouteTable」を参照してください。

### delete-route

次のコード例は、delete-route を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルートを削除するには

この例では、指定したルートテーブルから指定したルートを削除します。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 delete-route --route-table-id rtb-22574640 --destination-cidr-
block 0.0.0.0/0
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteRoute」を参照してください。

### delete-security-group

次のコード例は、delete-security-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

[EC2-Classic] セキュリティグループを削除するには

この例では、MySecurityGroup という名前のセキュリティグループを削除します。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 delete-security-group --group-name MySecurityGroup
```

[EC2-VPC] セキュリティグループを削除するには

この例では、sg-903004f8 という ID のセキュリティグループを削除します。EC2-VPC 用セキュリティグループは名前では参照できないことに注意してください。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 delete-security-group --group-id sg-903004f8
```

詳細については、「AWS コマンドラインインターフェイスユーザーガイド」でセキュリティグループの使用方法を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteSecurityGroup」を参照してください。

### delete-snapshot

次のコード例は、delete-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットを削除するには

このコマンド例は、スナップショット ID が snap-1234567890abcdef0 のスナップショットを削除します。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 delete-snapshot --snapshot-id snap-1234567890abcdef0
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteSnapshot」を参照してください。

### delete-spot-datafeed-subscription

次のコード例は、delete-spot-datafeed-subscription を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スポットインスタンスデータフィードサブスクリプションをキャンセルするには

このコマンド例では、アカウントのスポットデータフィードサブスクリプションを削除します。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 delete-spot-datafeed-subscription
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteSpotDatafeedSubscription」を参照してください。

### delete-subnet-cidr-reservation

次のコード例は、delete-subnet-cidr-reservation を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サブネット CIDR 予約を削除するには

次の delete-subnet-cidr-reservation の例では、指定したサブネット CIDR 予約を削除します。

```
aws ec2 delete-subnet-cidr-reservation \
    --subnet-cidr-reservation-id scr-044f977c4eEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "DeletedSubnetCidrReservation": {
        "SubnetCidrReservationId": "scr-044f977c4eEXAMPLE",
        "SubnetId": "subnet-03c51e2e6cEXAMPLE",
        "Cidr": "10.1.0.16/28",
        "ReservationType": "prefix",
        "OwnerId": "123456789012"
    }
}
```

詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドのサブネット CIDR の予約を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteSubnetCidrReservation」を参照してください。

### delete-subnet

次のコード例は、delete-subnet を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サブネットを削除するには

この例では、指定されたサブネットを削除します。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 delete-subnet --subnet-id subnet-9d4a7b6c
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteSubnet」を参照してください。

### delete-tags

次のコード例は、delete-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: リソースからタグを削除するには

次の delete-tags の例では、指定したイメージからタグ Stack=Test を削除します。値とキー名の両方を指定すると、タグの値が指定された値と一致する場合にのみ、タグは削除されます。

```
aws ec2 delete-tags \
    --resources ami-1234567890abcdef0 \
    --tags Key=Stack,Value=Test
```

タグの値を指定することはオプションです。次の delete-tags の例では、タグのタグ値に関係なく、指定したインスタンスからキー名 purpose を持つタグを削除します。

```
aws ec2 delete-tags \
    --resources i-1234567890abcdef0 \
    --tags Key=purpose
```

空の文字列をタグ値として指定すると、タグの値が空の文字列である場合にのみタグが削除されます。次の delete-tags の例では、空の文字列を、削除するタグのタグ値として指定します。

```
aws ec2 delete-tags \
    --resources i-1234567890abcdef0 \
    --tags Key=Name,Value=
```

例 2: 複数のリソースからタグを削除するには

次の delete-tags の例では、インスタンスと AMI の両方からタグ「Purpose=Test」を削除します。前の例に示されているように、コマンドのタグ値を省略できます。

```
aws ec2 delete-tags \
    --resources i-1234567890abcdef0 ami-1234567890abcdef0 \
    --tags Key=Purpose
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteTags」を参照してください。

### delete-traffic-mirror-filter-rule

次のコード例は、delete-traffic-mirror-filter-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トラフィックミラーフィルタールールを削除するには

次の delete-traffic-mirror-filter-rule の例では、指定したトラフィックミラーフィルタールールを削除します。

```
aws ec2 delete-traffic-mirror-filter-rule \
    --traffic-mirror-filter-rule-id tmfr-081f71283bEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "TrafficMirrorFilterRuleId": "tmfr-081f71283bEXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS トラフィックミラーリングガイド」の「Modify Your Traffic Mirror Filter Rules」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteTrafficMirrorFilterRule」を参照してください。

### delete-traffic-mirror-filter

次のコード例は、delete-traffic-mirror-filter を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トラフィックミラーフィルターを削除するには

次の delete-traffic-mirror-filter の例では、指定したトラフィックミラーフィルターを削除します。

```
aws ec2 delete-traffic-mirror-filter \
    --traffic-mirror-filter-id tmf-0be0b25fcdEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "TrafficMirrorFilterId": "tmf-0be0b25fcdEXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS トラフィックミラーリングガイド」の「Delete a Traffic Mirror Filter」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteTrafficMirrorFilter」を参照してください。

### delete-traffic-mirror-session

次のコード例は、delete-traffic-mirror-session を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トラフィックミラーセッションを削除するには

次の delete-traffic-mirror-session の例では、指定したトラフィックミラーセッションを削除します。

```
aws ec2 delete-traffic-mirror-session \
    --traffic-mirror-session-id tms-0af3141ce5EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "TrafficMirrorSessionId": "tms-0af3141ce5EXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS トラフィックミラーリングガイド」の「Delete a Traffic Mirror Session」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteTrafficMirrorSession」を参照してください。

### delete-traffic-mirror-target

次のコード例は、delete-traffic-mirror-target を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トラフィックミラーターゲットを削除するには

次の delete-traffic-mirror-target の例では、指定したトラフィックミラーターゲットを削除します。

```
aws ec2 delete-traffic-mirror-target \
    --traffic-mirror-target-id tmt-060f48ce9EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "TrafficMirrorTargetId": "tmt-060f48ce9EXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS トラフィックミラーリングガイド」の「Delete a Traffic Mirror Target」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteTrafficMirrorTarget」を参照してください。

### delete-transit-gateway-connect-peer

次のコード例は、delete-transit-gateway-connect-peer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway Connect ピアを削除するには

次の delete-transit-gateway-connect-peer の例では、指定した Connect ピアを削除します。

```
aws ec2 delete-transit-gateway-connect-peer \
    --transit-gateway-connect-peer-id tgw-connect-peer-0666adbac4EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayConnectPeer": {
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0f0927767cEXAMPLE",
```

```
        "TransitGatewayConnectPeerId": "tgw-connect-peer-0666adbac4EXAMPLE",
        "State": "deleting",
        "CreationTime": "2021-10-13T03:35:17.000Z",
        "ConnectPeerConfiguration": {
            "TransitGatewayAddress": "10.0.0.234",
            "PeerAddress": "172.31.1.11",
            "InsideCidrBlocks": [
                "169.254.6.0/29"
            ],
            "Protocol": "gre",
            "BgpConfigurations": [
                {
                    "TransitGatewayAsn": 64512,
                    "PeerAsn": 64512,
                    "TransitGatewayAddress": "169.254.6.2",
                    "PeerAddress": "169.254.6.1",
                    "BgpStatus": "down"
                },
                {
                    "TransitGatewayAsn": 64512,
                    "PeerAsn": 64512,
                    "TransitGatewayAddress": "169.254.6.3",
                    "PeerAddress": "169.254.6.1",
                    "BgpStatus": "down"
                }
            ]
        }
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Transit gateway Connect attachments and Transit Gateway Connect peers」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteTransitGatewayConnectPeer」を参照してください。

### `delete-transit-gateway-connect`

次のコード例は、`delete-transit-gateway-connect` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway Connect アタッチメントを削除するには

次の delete-transit-gateway-connect の例では、指定した Connect アタッチメントを削除します。

```
aws ec2 delete-transit-gateway-connect \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-037012e5dcEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayConnect": {
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-037012e5dcEXAMPLE",
        "TransportTransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0a89069f57EXAMPLE",
        "TransitGatewayId": "tgw-02f776b1a7EXAMPLE",
        "State": "deleting",
        "CreationTime": "2021-03-09T19:59:17+00:00",
        "Options": {
            "Protocol": "gre"
        }
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Transit gateway Connect attachments and Transit Gateway Connect peers」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteTransitGatewayConnect」を参照してください。

### delete-transit-gateway-multicast-domain

次のコード例は、delete-transit-gateway-multicast-domain を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway マルチキャストドメインを削除するには

次の delete-transit-gateway-multicast-domain の例では、指定したマルチキャストドメインを削除します。

```
aws ec2 delete-transit-gateway-multicast-domain \
    --transit-gateway-multicast-domain-id tgw-mcast-domain-0c4905cef7EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayMulticastDomain": {
        "TransitGatewayMulticastDomainId": "tgw-mcast-domain-02bb79002bEXAMPLE",
        "TransitGatewayId": "tgw-0d88d2d0d5EXAMPLE",
        "State": "deleting",
        "CreationTime": "2019-11-20T22:02:03.000Z"
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Managing multicast domains」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteTransitGatewayMulticastDomain」を参照してください。

### delete-transit-gateway-peering-attachment

次のコード例は、delete-transit-gateway-peering-attachment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway ピアリングアタッチメントを削除するには

次の delete-transit-gateway-peering-attachment の例では、指定した Transit Gateway ピアリングアタッチメントを削除します。

```
aws ec2 delete-transit-gateway-peering-attachment \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-4455667788aabbccd
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayPeeringAttachment": {
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-4455667788aabbccd",
        "RequesterTgwInfo": {
            "TransitGatewayId": "tgw-123abc05e04123abc",
            "OwnerId": "123456789012",
            "Region": "us-west-2"
```

```
        },
        "AccepterTgwInfo": {
            "TransitGatewayId": "tgw-11223344aabbcc112",
            "OwnerId": "123456789012",
            "Region": "us-east-2"
        },
        "State": "deleting",
        "CreationTime": "2019-12-09T11:38:31.000Z"
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Transit Gateway Peering Attachments」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteTransitGatewayPeeringAttachment」を参照してください。

### `delete-transit-gateway-policy-table`

次のコード例は、`delete-transit-gateway-policy-table` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway ポリシーテーブルを削除するには

次の `delete-transit-gateway-policy-table` の例では、指定した Transit Gateway ポリシーテーブルを削除します。

```
aws ec2 delete-transit-gateway-policy-table \
    --transit-gateway-policy-table-id tgw-ptb-0a16f134b78668a81
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayPolicyTables": [
        {
            "TransitGatewayPolicyTableId": "tgw-ptb-0a16f134b78668a81",
            "TransitGatewayId": "tgw-067f8505c18f0bd6e",
            "State": "deleting",
            "CreationTime": "2023-11-28T16:36:43+00:00",
            "Tags": []
        }
```

```
    ]
}
```

詳細については、「Transit Gateway ユーザーガイド」の「Transit gateway policy tables」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteTransitGatewayPolicyTable」を参照してください。

### delete-transit-gateway-prefix-list-reference

次のコード例は、delete-transit-gateway-prefix-list-reference を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プレフィックスリストのリファレンスを削除するには

次の delete-transit-gateway-prefix-list-reference の例では、指定したプレフィックスリストのリファレンスを削除します。

```
aws ec2 delete-transit-gateway-prefix-list-reference \
    --transit-gateway-route-table-id tgw-rtb-0123456789abcd123 \
    --prefix-list-id pl-1111112222222333
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayPrefixListReference": {
        "TransitGatewayRouteTableId": "tgw-rtb-0123456789abcd123",
        "PrefixListId": "pl-1111112222222333",
        "PrefixListOwnerId": "123456789012",
        "State": "deleting",
        "Blackhole": false,
        "TransitGatewayAttachment": {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-aabbccddaabbccaab",
            "ResourceType": "vpc",
            "ResourceId": "vpc-112233445566aabbc"
        }
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Prefix list references」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteTransitGatewayPrefixListReference」を参照してください。

### delete-transit-gateway-route-table

次のコード例は、delete-transit-gateway-route-table を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway ルートテーブルを削除するには

次の delete-transit-gateway-route-table の例では、指定した Transit Gateway ルートテーブルを削除します。

```
aws ec2  delete-transit-gateway-route-table \
    --transit-gateway-route-table-id tgw-rtb-0b6f6aaa01EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayRouteTable": {
        "TransitGatewayRouteTableId": "tgw-rtb-0b6f6aaa01EXAMPLE",
        "TransitGatewayId": "tgw-02f776b1a7EXAMPLE",
        "State": "deleting",
        "DefaultAssociationRouteTable": false,
        "DefaultPropagationRouteTable": false,
        "CreationTime": "2019-07-17T20:27:26.000Z"
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Delete a transit gateway route table」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteTransitGatewayRouteTable」を参照してください。

### delete-transit-gateway-route

次のコード例は、delete-transit-gateway-route を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルートテーブルから CIDR ブロックを削除するには

次の delete-transit-gateway-route の例では、指定した Transit Gateway ルートテーブルから CIDR ブロックを削除します。

```
aws ec2 delete-transit-gateway-route \
    --transit-gateway-route-table-id tgw-rtb-0b6f6aaa01EXAMPLE \
    --destination-cidr-block 10.0.2.0/24
```

出力:

```
{
    "Route": {
        "DestinationCidrBlock": "10.0.2.0/24",
        "TransitGatewayAttachments": [
            {
                "ResourceId": "vpc-0065acced4EXAMPLE",
                "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0b5968d3b6EXAMPLE",
                "ResourceType": "vpc"
            }
        ],
        "Type": "static",
        "State": "deleted"
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Delete a static route」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteTransitGatewayRoute」を参照してください。

### delete-transit-gateway-vpc-attachment

次のコード例は、delete-transit-gateway-vpc-attachment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway VPC アタッチメントを削除するには

次の delete-transit-gateway-vpc-attachment の例では、指定した VPC アタッチメントを削除します。

```
aws ec2 delete-transit-gateway-vpc-attachment \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-0d2c54bdbEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayVpcAttachment": {
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0d2c54bdb3EXAMPLE",
        "TransitGatewayId": "tgw-02f776b1a7EXAMPLE",
        "VpcId": "vpc-0065acced4f61c651",
        "VpcOwnerId": "111122223333",
        "State": "deleting",
        "CreationTime": "2019-07-17T16:04:27.000Z"
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Delete a VPC attachment」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteTransitGatewayVpcAttachment」を参照してください。

### delete-transit-gateway

次のコード例は、delete-transit-gateway を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway を削除するには

次の delete-transit-gateway の例では、指定した Transit Gateway を削除します。

```
aws ec2  delete-transit-gateway \
    --transit-gateway-id tgw-01f04542b2EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "TransitGateway": {
```

```
        "TransitGatewayId": "tgw-01f04542b2EXAMPLE",
        "State": "deleting",
        "OwnerId": "123456789012",
        "Description": "Example Transit Gateway",
        "CreationTime": "2019-08-27T15:04:35.000Z",
        "Options": {
            "AmazonSideAsn": 64515,
            "AutoAcceptSharedAttachments": "disable",
            "DefaultRouteTableAssociation": "enable",
            "AssociationDefaultRouteTableId": "tgw-rtb-0ce7a6948fEXAMPLE",
            "DefaultRouteTablePropagation": "enable",
            "PropagationDefaultRouteTableId": "tgw-rtb-0ce7a6948fEXAMPLE",
            "VpnEcmpSupport": "enable",
            "DnsSupport": "enable"
        }
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Delete a transit gateway」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteTransitGateway」を参照してください。

### `delete-verified-access-endpoint`

次のコード例は、`delete-verified-access-endpoint` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Verified Access エンドポイントを削除するには

次の `delete-verified-access-endpoint` の例では、指定した Verified Access エンドポイントを削除します。

```
aws ec2 delete-verified-access-endpoint \
    --verified-access-endpoint-id vae-066fac616d4d546f2
```

出力:

```
{
    "VerifiedAccessEndpoint": {
        "VerifiedAccessInstanceId": "vai-0ce000c0b7643abea",
```

```
        "VerifiedAccessGroupId": "vagr-0dbe967baf14b7235",
        "VerifiedAccessEndpointId": "vae-066fac616d4d546f2",
        "ApplicationDomain": "example.com",
        "EndpointType": "network-interface",
        "AttachmentType": "vpc",
        "DomainCertificateArn": "arn:aws:acm:us-east-2:123456789012:certificate/
eb065ea0-26f9-4e75-a6ce-0a1a7EXAMPLE",
        "EndpointDomain": "my-ava-
app.edge-00c3372d53b1540bb.vai-0ce000c0b7643abea.prod.verified-access.us-
east-2.amazonaws.com",
        "SecurityGroupIds": [
            "sg-004915970c4c8f13a"
        ],
        "NetworkInterfaceOptions": {
            "NetworkInterfaceId": "eni-0aec70418c8d87a0f",
            "Protocol": "https",
            "Port": 443
        },
        "Status": {
            "Code": "deleting"
        },
        "Description": "Testing Verified Access",
        "CreationTime": "2023-08-25T20:54:43",
        "LastUpdatedTime": "2023-08-25T22:46:32"
    }
}
```

詳細については、「AWSVerified Access ユーザーガイド」の「Verified Access endpoints」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteVerifiedAccessEndpoint」を参照してください。

### `delete-verified-access-group`

次のコード例は、`delete-verified-access-group` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Verified Access グループを削除するには

次の `delete-verified-access-group` の例では、指定した Verified Access グループを削除します。

```
aws ec2 delete-verified-access-group \
    --verified-access-group-id vagr-0dbe967baf14b7235
```

出力:

```
{
    "VerifiedAccessGroup": {
        "VerifiedAccessGroupId": "vagr-0dbe967baf14b7235",
        "VerifiedAccessInstanceId": "vai-0ce000c0b7643abea",
        "Description": "Testing Verified Access",
        "Owner": "123456789012",
        "VerifiedAccessGroupArn": "arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:verified-
access-group/vagr-0dbe967baf14b7235",
        "CreationTime": "2023-08-25T19:55:19",
        "LastUpdatedTime": "2023-08-25T22:49:03",
        "DeletionTime": "2023-08-26T00:58:31"
    }
}
```

詳細については、「AWSVerified Access ユーザーガイド」の「Verified Access groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteVerifiedAccessGroup」を参照してください。

### delete-verified-access-instance

次のコード例は、delete-verified-access-instance を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Verified Access インスタンスを削除するには

次の delete-verified-access-instance の例では、指定した Verified Access インスタンスを削除します。

```
aws ec2 delete-verified-access-instance \
    --verified-access-instance-id vai-0ce000c0b7643abea
```

出力:

```
{
    "VerifiedAccessInstance": {
        "VerifiedAccessInstanceId": "vai-0ce000c0b7643abea",
        "Description": "Testing Verified Access",
        "VerifiedAccessTrustProviders": [],
        "CreationTime": "2023-08-25T18:27:56",
        "LastUpdatedTime": "2023-08-26T01:00:18"
    }
}
```

詳細については、「AWSVerified Access ユーザーガイド」の「Access インスタンス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteVerifiedAccessInstance」を参照してください。

### delete-verified-access-trust-provider

次のコード例は、delete-verified-access-trust-provider を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Verified Access デバイスの信頼プロバイダーを削除するには

次の delete-verified-access-trust-provider の例では、指定した Verified Access 信頼プロバイダーを削除します。

```
aws ec2 delete-verified-access-trust-provider \
    --verified-access-trust-provider-id vatp-0bb32de759a3e19e7
```

出力:

```
{
    "VerifiedAccessTrustProvider": {
        "VerifiedAccessTrustProviderId": "vatp-0bb32de759a3e19e7",
        "Description": "Testing Verified Access",
        "TrustProviderType": "user",
        "UserTrustProviderType": "iam-identity-center",
        "PolicyReferenceName": "idc",
        "CreationTime": "2023-08-25T18:40:36",
```

```
        "LastUpdatedTime": "2023-08-25T18:40:36"
    }
}
```

詳細については、「AWSVerified Access ユーザーガイド」の「Trust providers for Verified Access」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteVerifiedAccessTrustProvider」を参照してください。

### delete-volume

次のコード例は、delete-volume を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ボリュームを削除するには

このコマンド例では、vol-049df61146c4d7901 というボリューム ID を持つ使用可能なボリュームを削除します。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 delete-volume --volume-id vol-049df61146c4d7901
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteVolume」を参照してください。

### delete-vpc-endpoint-connection-notifications

次のコード例は、delete-vpc-endpoint-connection-notifications を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンドポイントの接続通知を削除するには

この例では、指定されたエンドポイント接続通知を削除します。

コマンド:

```
aws ec2 delete-vpc-endpoint-connection-notifications --connection-notification-
ids vpce-nfn-008776de7e03f5abc
```

出力:

```
{
  "Unsuccessful": []
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteVpcEndpointConnectionNotifications」を参照してください。

### delete-vpc-endpoint-service-configurations

次のコード例は、delete-vpc-endpoint-service-configurations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンドポイントサービス設定を削除するには

この例では、指定されたエンドポイントサービス設定を削除します。

コマンド:

```
aws ec2 delete-vpc-endpoint-service-configurations --service-ids vpce-
svc-03d5ebb7d9579a2b3
```

出力:

```
{
   "Unsuccessful": []
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteVpcEndpointServiceConfigurations」を参照してください。

### delete-vpc-endpoints

次のコード例は、delete-vpc-endpoints を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンドポイントを削除するには

この例では、エンドポイント vpce-aa22bb33 と vpce-1a2b3c4d を削除します。コマンドが部分的に成功または失敗した場合は、失敗した項目のリストが返されます。コマンドが成功した場合、返されたリストは空になります。

コマンド:

```
aws ec2 delete-vpc-endpoints --vpc-endpoint-ids vpce-aa22bb33 vpce-1a2b3c4d
```

出力:

```
{
  "Unsuccessful": []
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteVpcEndpoints」を参照してください。

### delete-vpc-peering-connection

次のコード例は、delete-vpc-peering-connection を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC ピアリング接続を削除するには

この例では、指定された VPC ピアリング接続を削除します。

コマンド:

```
aws ec2 delete-vpc-peering-connection --vpc-peering-connection-id pcx-1a2b3c4d
```

出力:

```
{
    "Return": true
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteVpcPeeringConnection」を参照してください。

### delete-vpc

次のコード例は、delete-vpc を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC を削除するには

この例では、指定された VPC を削除します。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 delete-vpc --vpc-id vpc-a01106c2
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteVpc」を参照してください。

### delete-vpn-connection-route

次のコード例は、delete-vpn-connection-route を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPN 接続から静的ルートを削除するには

この例では、指定された VPN 接続から指定された静的ルートを削除します。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 delete-vpn-connection-route --vpn-connection-id vpn-40f41529 --destination-
cidr-block 11.12.0.0/16
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteVpnConnectionRoute」を参照してください。

### delete-vpn-connection

次のコード例は、delete-vpn-connection を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPN 接続を削除するには

この例では、指定された VPN 接続を削除します。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 delete-vpn-connection --vpn-connection-id vpn-40f41529
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteVpnConnection」を参照してください。

### delete-vpn-gateway

次のコード例は、delete-vpn-gateway を使用する方法を示しています。

AWS CLI

仮想プライベートゲートウェイを削除するには

この例では、指定された仮想プライベートゲートウェイを削除します。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 delete-vpn-gateway --vpn-gateway-id vgw-9a4cacf3
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteVpnGateway」を参照してください。

### deprovision-byoip-cidr

次のコード例は、deprovision-byoip-cidr を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用から IP アドレス範囲を削除するには

次の例では、AWS での使用から、指定されたアドレス範囲を削除します。

```
aws ec2 deprovision-byoip-cidr \
    --cidr 203.0.113.25/24
```

出力:

```
{
    "ByoipCidr": {
        "Cidr": "203.0.113.25/24",
        "State": "pending-deprovision"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeprovisionByoipCidr」を参照してください。

### deprovision-ipam-pool-cidr

次のコード例は、deprovision-ipam-pool-cidr を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IPAM プール CIDR のプロビジョニングを解除するには

次の deprovision-ipam-pool-cidr の例では、IPAM プールにプロビジョニングされた CIDR のプロビジョニングを解除します。

(Linux):

```
aws ec2 deprovision-ipam-pool-cidr \
    --ipam-pool-id ipam-pool-02ec043a19bbe5d08 \
    --cidr 11.0.0.0/16
```

(Windows):

```
aws ec2 deprovision-ipam-pool-cidr ^
```

```
    --ipam-pool-id ipam-pool-02ec043a19bbe5d08 ^
    --cidr 11.0.0.0/16
```

出力:

```
{
    "IpamPoolCidr": {
        "Cidr": "11.0.0.0/16",
        "State": "pending-deprovision"
    }
}
```

詳細については、「Amazon VPC IPAM ユーザーガイド」の「Deprovision pool CIDRs」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeprovisionIpamPoolCidr」を参照してください。

### deregister-image

次のコード例は、deregister-image を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AMI の登録を解除するには

この例では、指定された AMI の登録を解除します。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 deregister-image --image-id ami-4fa54026
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeregisterImage」を参照してください。

### deregister-instance-event-notification-attributes

次のコード例は、deregister-instance-event-notification-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: イベント通知からすべてのタグを削除するには

次の deregister-instance-event-notification-attributes の例では、IncludeAllTagsOfInstance=true を削除します。これにより、IncludeAllTagsOfInstance は false に設定されます。

```
aws ec2 deregister-instance-event-notification-attributes \
    --instance-tag-attribute IncludeAllTagsOfInstance=true
```

出力:

```
{
    "InstanceTagAttribute": {
        "InstanceTagKeys": [],
        "IncludeAllTagsOfInstance": true
    }
}
```

詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud User Guide for Linux Instances」の「Scheduled events for your instances」を参照してください。

例 2: イベント通知から特定のタグを削除するには

次の deregister-instance-event-notification-attributes の例では、イベント通知に含まれるタグから指定したタグを削除します。イベント通知に含まれる残りのタグを記述するには、describe-instance-event-notification-attributes を使用します。

```
aws ec2 deregister-instance-event-notification-attributes \
    --instance-tag-attribute InstanceTagKeys="tag-key2"
```

出力:

```
{
    "InstanceTagAttribute": {
        "InstanceTagKeys": [
            "tag-key2"
        ],
        "IncludeAllTagsOfInstance": false
```

```
    }
}
```

詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud User Guide for Linux Instances」の「Scheduled events for your instances」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeregisterInstanceEventNotificationAttributes」を参照してください。

### deregister-transit-gateway-multicast-group-members

次のコード例は、deregister-transit-gateway-multicast-group-members を使用する方法を示しています。

AWS CLI

マルチキャストグループからグループメンバーの登録を解除するには

この例では、Transit Gateway マルチキャストグループから指定されたネットワークインターフェイスグループメンバーの登録を解除します。

```
aws ec2 deregister-transit-gateway-multicast-group-members \
    --transit-gateway-multicast-domain-id tgw-mcast-domain-0c4905cef7EXAMPLE \
    --group-ip-address 224.0.1.0 \
    --network-interface-ids eni-0e246d3269EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "DeregisteredMulticastGroupMembers": {
        "TransitGatewayMulticastDomainId": "tgw-mcast-domain-0c4905cef7EXAMPLE",
        "RegisteredNetworkInterfaceIds": [
            "eni-0e246d3269EXAMPLE"
        ],
        "GroupIpAddress": "224.0.1.0"
    }
}
```

詳細については、「AWS Transit Gateway ユーザーガイド」の「Deregister Members from a Multicast Group」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeregisterTransitGatewayMulticastGroupMembers」を参照してください。

### deregister-transit-gateway-multicast-group-source

次のコード例は、deregister-transit-gateway-multicast-group-source を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway マルチキャストグループからソースの登録を解除するには

この例では、マルチキャストグループから指定されたネットワークインターフェイスグループソースの登録を解除します。

```
aws ec2 register-transit-gateway-multicast-group-sources \
    --transit-gateway-multicast-domain-id tgw-mcast-domain-0c4905cef79d6e597 \
    --group-ip-address 224.0.1.0 \
    --network-interface-ids eni-07f290fc3c090cbae
```

出力:

```
{
    "DeregisteredMulticastGroupSources": {
        "TransitGatewayMulticastDomainId": "tgw-mcast-domain-0c4905cef79d6e597",
        "DeregisteredNetworkInterfaceIds": [
            "eni-07f290fc3c090cbae"
        ],
        "GroupIpAddress": "224.0.1.0"
    }
}
```

詳細については、「AWS Transit Gateway ユーザーガイド」の「Deregister Sources from a Multicast Group」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeregisterTransitGatewayMulticastGroupSource」を参照してください。

### describe-account-attributes

次のコード例は、describe-account-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS アカウントのすべての属性を記述するには

この例では、AWS アカウントの属性を記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-account-attributes
```

出力:

```
{
    "AccountAttributes": [
        {
            "AttributeName": "vpc-max-security-groups-per-interface",
            "AttributeValues": [
                {
                    "AttributeValue": "5"
                }
            ]
        },
        {
            "AttributeName": "max-instances",
            "AttributeValues": [
                {
                    "AttributeValue": "20"
                }
            ]
        },
        {
            "AttributeName": "supported-platforms",
            "AttributeValues": [
                {
                    "AttributeValue": "EC2"
                },
                {
                    "AttributeValue": "VPC"
                }
            ]
        },
        {
            "AttributeName": "default-vpc",
```

```
            "AttributeValues": [
                {
                    "AttributeValue": "none"
                }
            ]
        },
        {
            "AttributeName": "max-elastic-ips",
            "AttributeValues": [
                {
                    "AttributeValue": "5"
                }
            ]
        },
        {
            "AttributeName": "vpc-max-elastic-ips",
            "AttributeValues": [
                {
                    "AttributeValue": "5"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

AWS アカウントの 1 つの属性を記述するには

この例では、AWS アカウントの supported-platforms 属性を記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-account-attributes --attribute-names supported-platforms
```

出力:

```
{
    "AccountAttributes": [
        {
            "AttributeName": "supported-platforms",
            "AttributeValues": [
                {
                    "AttributeValue": "EC2"
                },
```

```
                {
                    "AttributeValue": "VPC"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAccountAttributes」を参照してください。

### `describe-address-transfers`

次のコード例は、`describe-address-transfers` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Elastic IP アドレスの移管を記述するには

次の `describe-address-transfers` の例では、指定した Elastic IP アドレスの Elastic IP アドレス転送を記述します。

```
aws ec2 describe-address-transfers \
    --allocation-ids eipalloc-09ad461b0d03f6aaf
```

出力:

```
{
    "AddressTransfers": [
        {
            "PublicIp": "100.21.184.216",
            "AllocationId": "eipalloc-09ad461b0d03f6aaf",
            "TransferAccountId": "123456789012",
            "TransferOfferExpirationTimestamp": "2023-02-22T22:51:01.000Z",
            "AddressTransferStatus": "pending"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「Transfer Elastic IP addresses」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAddressTransfers」を参照してください。

### describe-addresses-attribute

次のコード例は、describe-addresses-attribute を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Elastic IP アドレスに関連付けられたドメイン名の属性を表示するには

次の describe-addresses-attribute の例では、Elastic IP アドレスに関連付けられたドメイン名の属性を返します。

Linux :

```
aws ec2 describe-addresses-attribute \
    --allocation-ids eipalloc-abcdef01234567890 \
    --attribute domain-name
```

Windows :

```
aws ec2 describe-addresses-attribute ^
    --allocation-ids eipalloc-abcdef01234567890 ^
    --attribute domain-name
```

出力:

```
{
    "Addresses": [
        {
            "PublicIp": "192.0.2.0",
            "AllocationId": "eipalloc-abcdef01234567890",
            "PtrRecord": "example.com."
        }
    ]
}
```

Elastic IP アドレスの属性を表示するには、まずドメイン名を Elastic IP アドレスに関連付ける必要があります。詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Use reverse DNS for

email applications」または「AWS CLI コマンドリファレンス」の「modify-address-attribute」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAddressesAttribute」を参照してください。

### describe-addresses

次のコード例は、describe-addresses を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: すべての Elastic IP アドレスに関する詳細を取得するには

次の describe addresses の例では、Elastic IP アドレスに関する詳細が表示されます。

```
aws ec2 describe-addresses
```

出力:

```
{
    "Addresses": [
        {
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "PublicIp": "198.51.100.0",
            "PublicIpv4Pool": "amazon",
            "Domain": "standard"
        },
        {
            "Domain": "vpc",
            "PublicIpv4Pool": "amazon",
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "NetworkInterfaceId": "eni-12345678",
            "AssociationId": "eipassoc-12345678",
            "NetworkInterfaceOwnerId": "123456789012",
            "PublicIp": "203.0.113.0",
            "AllocationId": "eipalloc-12345678",
            "PrivateIpAddress": "10.0.1.241"
        }
    ]
}
```

例 2: EC2-VPC の Elastic IP アドレスに関する詳細を取得するには

次の describe-addresses の例では、VPC 内のインスタンスで使用する Elastic IP アドレスの詳細が表示されます。

```
aws ec2 describe-addresses \
    --filters "Name=domain,Values=vpc"
```

出力:

```
{
    "Addresses": [
        {
            "Domain": "vpc",
            "PublicIpv4Pool": "amazon",
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "NetworkInterfaceId": "eni-12345678",
            "AssociationId": "eipassoc-12345678",
            "NetworkInterfaceOwnerId": "123456789012",
            "PublicIp": "203.0.113.0",
            "AllocationId": "eipalloc-12345678",
            "PrivateIpAddress": "10.0.1.241"
        }
    ]
}
```

例 3: 割り当て ID で指定された Elastic IP アドレスに関する詳細を取得するには

次の describe-addresses の例では、EC2-VPC 内のインスタンスに関連付けられている、指定された割り当て ID を持つ Elastic IP アドレスの詳細を表示します。

```
aws ec2 describe-addresses \
    --allocation-ids eipalloc-282d9641
```

出力:

```
{
    "Addresses": [
        {
            "Domain": "vpc",
            "PublicIpv4Pool": "amazon",
```

```
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "NetworkInterfaceId": "eni-1a2b3c4d",
            "AssociationId": "eipassoc-123abc12",
            "NetworkInterfaceOwnerId": "1234567891012",
            "PublicIp": "203.0.113.25",
            "AllocationId": "eipalloc-282d9641",
            "PrivateIpAddress": "10.251.50.12"
        }
    ]
}
```

例 4: VPC プライベート IP アドレスで指定された Elastic IP アドレスに関する詳細を取得するには

次の `describe-addresses` の例では、EC2-VPC の特定のプライベート IP アドレスに関連付けられている Elastic IP アドレスの詳細が表示されます。

```
aws ec2 describe-addresses \
    --filters "Name=private-ip-address,Values=10.251.50.12"
```

例 5: EC2-Classic の Elastic IP アドレスに関する詳細を取得するには

次の `describe-addresses` の例では、EC2-Classic で使用する Elastic IP アドレスを表示します。

```
aws ec2 describe-addresses \
    --filters "Name=domain,Values=standard"
```

出力:

```
{
    "Addresses": [
        {
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "PublicIp": "203.0.110.25",
            "PublicIpv4Pool": "amazon",
            "Domain": "standard"
        }
    ]
}
```

例 6: パブリック IP アドレスで指定された Elastic IP アドレスに関する詳細を取得するには

次の describe-addresses の例では、EC2-Classic のインスタンスに関連付けられている、値 203.0.110.25 を持つ Elastic IP アドレスの詳細を表示します。

```
aws ec2 describe-addresses \
    --public-ips 203.0.110.25
```

出力:

```
{
    "Addresses": [
        {
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "PublicIp": "203.0.110.25",
            "PublicIpv4Pool": "amazon",
            "Domain": "standard"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAddresses」を参照してください。

### describe-aggregate-id-format

次のコード例は、describe-aggregate-id-format を使用する方法を示しています。

AWS CLI

任意のリージョンのすべてのリソースタイプに対する長い ID 形式の設定を記述するには

次の describe-aggregate-id-format の例では、現在のリージョンに対する全体的な長い ID 形式ステータスを記述します。Deadline 値は、これらのリソースが短い ID 形式から長い ID 形式に完全に切り替わる期限が切れたことを示します。UseLongIdsAggregated 値は、すべての IAM ユーザーと IAM ロールが、すべてのリソースタイプに長い ID 形式を使用するように設定されていることを示します。

```
aws ec2 describe-aggregate-id-format
```

出力:

```
{
    "UseLongIdsAggregated": true,
    "Statuses": [
        {
            "Deadline": "2018-08-13T02:00:00.000Z",
            "Resource": "network-interface-attachment",
            "UseLongIds": true
        },
        {
            "Deadline": "2016-12-13T02:00:00.000Z",
            "Resource": "instance",
            "UseLongIds": true
        },
        {
            "Deadline": "2018-08-13T02:00:00.000Z",
            "Resource": "elastic-ip-association",
            "UseLongIds": true
        },
        ...
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAggregateIdFormat」を参照してください。

### describe-availability-zones

次のコード例は、describe-availability-zones を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アベイラビリティーゾーンを説明するには

次の describe-availability-zones の例では、利用可能なアベイラビリティーゾーンの詳細が表示されます。レスポンスには、現在のリージョンのアベイラビリティーゾーンのみが含まれます。この例では、デフォルトの us-west-2 (オレゴン) リージョンのプロファイルを使用しています。

```
aws ec2 describe-availability-zones
```

出力:

```
{
    "AvailabilityZones": [
        {
            "State": "available",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required",
            "Messages": [],
            "RegionName": "us-west-2",
            "ZoneName": "us-west-2a",
            "ZoneId": "usw2-az1",
            "GroupName": "us-west-2",
            "NetworkBorderGroup": "us-west-2"
        },
        {
            "State": "available",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required",
            "Messages": [],
            "RegionName": "us-west-2",
            "ZoneName": "us-west-2b",
            "ZoneId": "usw2-az2",
            "GroupName": "us-west-2",
            "NetworkBorderGroup": "us-west-2"
        },
        {
            "State": "available",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required",
            "Messages": [],
            "RegionName": "us-west-2",
            "ZoneName": "us-west-2c",
            "ZoneId": "usw2-az3",
            "GroupName": "us-west-2",
            "NetworkBorderGroup": "us-west-2"
        },
        {
            "State": "available",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required",
            "Messages": [],
            "RegionName": "us-west-2",
            "ZoneName": "us-west-2d",
            "ZoneId": "usw2-az4",
            "GroupName": "us-west-2",
            "NetworkBorderGroup": "us-west-2"
        },
```

```
        {
            "State": "available",
            "OptInStatus": "opted-in",
            "Messages": [],
            "RegionName": "us-west-2",
            "ZoneName": "us-west-2-lax-1a",
            "ZoneId": "usw2-lax1-az1",
            "GroupName": "us-west-2-lax-1",
            "NetworkBorderGroup": "us-west-2-lax-1"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAvailabilityZones」を参照してください。

### describe-aws-network-performance-metric-subscription

次のコード例は、describe-aws-network-performance-metric-subscription を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メトリクスサブスクリプションを記述するには

次の describe-aws-network-performance-metric-subscriptions の例では、メトリクスサブスクリプションを記述します。

```
aws ec2 describe-aws-network-performance-metric-subscriptions
```

出力:

```
{
    "Subscriptions": [
        {
            "Source": "us-east-1",
            "Destination": "eu-west-1",
            "Metric": "aggregate-latency",
            "Statistic": "p50",
            "Period": "five-minutes"
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「インフラストラクチャのパフォーマンスのユーザーガイド」の「Manage subscriptions」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAwsNetworkPerformanceMetricSubscription」を参照してください。

### describe-aws-network-performance-metric-subscriptions

次のコード例は、describe-aws-network-performance-metric-subscriptions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メトリクスサブスクリプションを記述するには

次の describe-aws-network-performance-metric-subscriptions の例では、メトリクスサブスクリプションを記述します。

```
aws ec2 describe-aws-network-performance-metric-subscriptions
```

出力:

```
{
    "Subscriptions": [
        {
            "Source": "us-east-1",
            "Destination": "eu-west-1",
            "Metric": "aggregate-latency",
            "Statistic": "p50",
            "Period": "five-minutes"
        }
    ]
}
```

詳細については、「インフラストラクチャのパフォーマンスのユーザーガイド」の「Manage subscriptions」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAwsNetworkPerformanceMetricSubscriptions」を参照してください。

### describe-bundle-tasks

次のコード例は、describe-bundle-tasks を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バンドルタスクを記述するには

この例では、すべてのバンドルタスクを記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-bundle-tasks
```

出力:

```
{
  "BundleTasks": [
    {
      "UpdateTime": "2015-09-15T13:26:54.000Z",
      "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
      "Storage": {
        "S3": {
            "Prefix": "winami",
            "Bucket": "bundletasks"
        }
      },
      "State": "bundling",
      "StartTime": "2015-09-15T13:24:35.000Z",
      "Progress": "3%",
      "BundleId": "bun-2a4e041c"
    }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeBundleTasks」を参照してください。

### describe-byoip-cidrs

次のコード例は、describe-byoip-cidrs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロビジョニングされたアドレス範囲を記述するには

次の describe-byoip-cidrs の例では、AWS で使用するためにプロビジョニングしたパブリック IPv4 アドレス範囲の詳細を表示します。

```
aws ec2 describe-byoip-cidrs
```

出力:

```
{
    "ByoipCidrs": [
        {
            "Cidr": "203.0.113.25/24",
            "StatusMessage": "ipv4pool-ec2-1234567890abcdef0",
            "State": "provisioned"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeByoipCidrs」を参照してください。

### describe-capacity-reservation-fleets

次のコード例は、describe-capacity-reservation-fleets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キャパシティ予約フリートを表示するには

次の describe-capacity-reservation-fleets の例では、指定したキャパシティ予約フリートの設定とキャパシティ情報を一覧表示します。フリート内の個々のキャパシティ予約に関する詳細も一覧表示されます。

```
aws ec2 describe-capacity-reservation-fleets \
    --capacity-reservation-fleet-ids crf-abcdef01234567890
```

出力:

```
{
    "CapacityReservationFleets": [
        {
            "State": "active",
            "EndDate": "2022-12-31T23:59:59.000Z",
            "InstanceMatchCriteria": "open",
            "Tags": [],
            "CapacityReservationFleetId": "crf-abcdef01234567890",
            "Tenancy": "default",
            "InstanceTypeSpecifications": [
                {
                    "CapacityReservationId": "cr-1234567890abcdef0",
                    "AvailabilityZone": "us-east-1a",
                    "FulfilledCapacity": 5.0,
                    "Weight": 1.0,
                    "CreateDate": "2022-07-02T08:34:33.398Z",
                    "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
                    "TotalInstanceCount": 5,
                    "Priority": 1,
                    "EbsOptimized": true,
                    "InstanceType": "m5.xlarge"
                }
            ],
            "TotalTargetCapacity": 5,
            "TotalFulfilledCapacity": 5.0,
            "CreateTime": "2022-07-02T08:34:33.397Z",
            "AllocationStrategy": "prioritized"
        }
    ]
}
```

キャパシティ予約フリートの詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「キャパシティ予約フリート」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeCapacityReservationFleets」を参照してください。

### `describe-capacity-reservations`

次のコード例は、`describe-capacity-reservations` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 1 つ以上のキャパシティ予約を記述するには

次の describe-capacity-reservations の例では、現在の AWS リージョンのすべてのキャパシティ予約に関する詳細を表示します。

```
aws ec2 describe-capacity-reservations
```

出力:

```
{
    "CapacityReservations": [
        {
            "CapacityReservationId": "cr-1234abcd56EXAMPLE ",
            "OwnerId": "123456789111",
            "CapacityReservationArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789111:capacity-
reservation/cr-1234abcd56EXAMPLE",
            "AvailabilityZoneId": "use1-az2",
            "InstanceType": "c5.large",
            "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
            "AvailabilityZone": "us-east-1a",
            "Tenancy": "default",
            "TotalInstanceCount": 1,
            "AvailableInstanceCount": 1,
            "EbsOptimized": true,
            "EphemeralStorage": false,
            "State": "active",
            "StartDate": "2024-10-23T15:00:24+00:00",
            "EndDateType": "unlimited",
            "InstanceMatchCriteria": "open",
            "CreateDate": "2024-10-23T15:00:24+00:00",
            "Tags": [],
            "CapacityAllocations": []
        },
        {
            "CapacityReservationId": "cr-abcdEXAMPLE9876ef ",
            "OwnerId": "123456789111",
            "CapacityReservationArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789111:capacity-
reservation/cr-abcdEXAMPLE9876ef",
            "AvailabilityZoneId": "use1-az2",
            "InstanceType": "c4.large",
            "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
```

```
            "AvailabilityZone": "us-east-1a",
            "Tenancy": "default",
            "TotalInstanceCount": 1,
            "AvailableInstanceCount": 1,
            "EbsOptimized": true,
            "EphemeralStorage": false,
            "State": "cancelled",
            "StartDate": "2024-10-23T15:01:03+00:00",
            "EndDateType": "unlimited",
            "InstanceMatchCriteria": "open",
            "CreateDate": "2024-10-23T15:01:02+00:00",
            "Tags": [],
            "CapacityAllocations": []
        }
    ]
}
```

例 2: 1 つ以上のキャパシティ予約を記述するには

次の describe-capacity-reservations の例では、指定したキャパシティ予約の詳細を表示します。

```
aws ec2 describe-capacity-reservations \
    --capacity-reservation-ids cr-1234abcd56EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "CapacityReservations": [
        {
            "CapacityReservationId": "cr-abcdEXAMPLE9876ef ",
            "OwnerId": "123456789111",
            "CapacityReservationArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789111:capacity-
reservation/cr-abcdEXAMPLE9876ef",
            "AvailabilityZoneId": "use1-az2",
            "InstanceType": "c4.large",
            "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
            "AvailabilityZone": "us-east-1a",
            "Tenancy": "default",
            "TotalInstanceCount": 1,
            "AvailableInstanceCount": 1,
            "EbsOptimized": true,
            "EphemeralStorage": false,
```

```
            "State": "active",
            "StartDate": "2024-10-23T15:01:03+00:00",
            "EndDateType": "unlimited",
            "InstanceMatchCriteria": "open",
            "CreateDate": "2024-10-23T15:01:02+00:00",
            "Tags": [],
            "CapacityAllocations": []
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud User Guide for Linux Instances」の「Viewing a Capacity Reservation」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeCapacityReservations」を参照してください。

### describe-carrier-gateways

次のコード例は、describe-carrier-gateways を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのキャリアゲートウェイを記述するには

次の describe-carrier-gateways の例では、すべてのキャリアゲートウェイを一覧表示します。

```
aws ec2 describe-carrier-gateways
```

出力:

```
{
    "CarrierGateways": [
        {
            "CarrierGatewayId": "cagw-0465cdEXAMPLE1111",
            "VpcId": "vpc-0c529aEXAMPLE",
            "State": "available",
            "OwnerId": "123456789012",
            "Tags": [
                {
```

```
                    "Key": "example",
                    "Value": "tag"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイド」の「Carrier gateways」<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/Carrier_Gateway.html> を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeCarrierGateways」を参照してください。

### `describe-classic-link-instances`

次のコード例は、`describe-classic-link-instances` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リンクされた EC2-Classic インスタンスを記述するには

この例では、リンクされたすべての EC2-Classic インスタンスを一覧表示します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-classic-link-instances
```

出力:

```
{
        "Instances": [
                {
                        "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
                        "VpcId": "vpc-88888888",
                        "Groups": [
                                {
                                        "GroupId": "sg-11122233"
                                }
                        ],
```

```
                        "Tags": [
                                {
                                        "Value": "ClassicInstance",
                                        "Key": "Name"
                                }
                        ]
                },
                {
                        "InstanceId": "i-0598c7d356eba48d7",
                        "VpcId": "vpc-12312312",
                        "Groups": [
                                {
                                        "GroupId": "sg-aabbccdd"
                                }
                        ],
                        "Tags": [
                                {
                                        "Value": "ClassicInstance2",
                                        "Key": "Name"
                                }
                        ]
                }
        ]
}
```

この例では、リンクされたすべての EC2-Classic インスタンスを一覧表示し、VPC vpc-88888888 にリンクされているインスタンスのみを含むようにレスポンスをフィルタリングします。

コマンド:

```
aws ec2 describe-classic-link-instances --filter "Name=vpc-id,Values=vpc-88888888"
```

出力:

```
{
        "Instances": [
                {
                        "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
                        "VpcId": "vpc-88888888",
                        "Groups": [
                                {
```

```
                                        "GroupId": "sg-11122233"
                                }
                        ],
                        "Tags": [
                                {
                                        "Value": "ClassicInstance",
                                        "Key": "Name"
                                }
                        ]
                }
        ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeClassicLinkInstances」を参照してください。

### describe-client-vpn-authorization-rules

次のコード例は、describe-client-vpn-authorization-rules を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クライアント VPN エンドポイントの承認ルールを記述するには

次の describe-client-vpn-authorization-rules の例では、指定したクライアント VPN エンドポイントの承認ルールに関する詳細を表示します。

```
aws ec2 describe-client-vpn-authorization-rules \
    --client-vpn-endpoint-id cvpn-endpoint-123456789123abcde
```

出力:

```
{
    "AuthorizationRules": [
        {
            "ClientVpnEndpointId": "cvpn-endpoint-123456789123abcde",
            "GroupId": "",
            "AccessAll": true,
            "DestinationCidr": "0.0.0.0/0",
            "Status": {
```

```
                "Code": "active"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Client VPN 管理者ガイド」の「Authorization Rules」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeClientVpnAuthorizationRules」を参照してください。

### describe-client-vpn-connections

次のコード例は、describe-client-vpn-connections を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クライアント VPN エンドポイントへの接続を記述するには

次の describe-client-vpn-connections の例では、指定したクライアント VPN エンドポイントへクライアント接続の詳細を表示します。

```
aws ec2 describe-client-vpn-connections \
    --client-vpn-endpoint-id cvpn-endpoint-123456789123abcde
```

出力:

```
{
    "Connections": [
        {
            "ClientVpnEndpointId": "cvpn-endpoint-123456789123abcde",
            "Timestamp": "2019-08-12 07:58:34",
            "ConnectionId": "cvpn-connection-0e03eb24267165acd",
            "ConnectionEstablishedTime": "2019-08-12 07:57:14",
            "IngressBytes": "32302",
            "EgressBytes": "5696",
            "IngressPackets": "332",
            "EgressPackets": "67",
            "ClientIp": "172.31.0.225",
            "CommonName": "client1.domain.tld",
```

```
            "Status": {
                "Code": "terminated"
            },
            "ConnectionEndTime": "2019-08-12 07:58:34"
        },
        {
            "ClientVpnEndpointId": "cvpn-endpoint-123456789123abcde",
            "Timestamp": "2019-08-12 08:02:54",
            "ConnectionId": "cvpn-connection-00668867a40f18253",
            "ConnectionEstablishedTime": "2019-08-12 08:02:53",
            "IngressBytes": "2951",
            "EgressBytes": "2611",
            "IngressPackets": "9",
            "EgressPackets": "6",
            "ClientIp": "172.31.0.226",
            "CommonName": "client1.domain.tld",
            "Status": {
                "Code": "active"
            },
            "ConnectionEndTime": "-"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Client VPN 管理者ガイド」の「Client Connections」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeClientVpnConnections」を参照してください。

### describe-client-vpn-endpoints

次のコード例は、describe-client-vpn-endpoints を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クライアント VPN エンドポイントを記述するには

次の describe-client-vpn-endpoints の例では、すべてのクライアント VPN エンドポイントの詳細を表示します。

```
aws ec2 describe-client-vpn-endpoints
```

出力:

```
{
    "ClientVpnEndpoints": [
        {
            "ClientVpnEndpointId": "cvpn-endpoint-123456789123abcde",
            "Description": "Endpoint for Admin access",
            "Status": {
                "Code": "available"
            },
            "CreationTime": "2020-11-13T11:37:27",
            "DnsName": "*.cvpn-endpoint-123456789123abcde.prod.clientvpn.ap-
south-1.amazonaws.com",
            "ClientCidrBlock": "172.31.0.0/16",
            "DnsServers": [
                "8.8.8.8"
            ],
            "SplitTunnel": false,
            "VpnProtocol": "openvpn",
            "TransportProtocol": "udp",
            "VpnPort": 443,
            "ServerCertificateArn": "arn:aws:acm:ap-
south-1:123456789012:certificate/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "AuthenticationOptions": [
                {
                    "Type": "certificate-authentication",
                    "MutualAuthentication": {
                        "ClientRootCertificateChain": "arn:aws:acm:ap-
south-1:123456789012:certificate/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE"
                    }
                }
            ],
            "ConnectionLogOptions": {
                "Enabled": true,
                "CloudwatchLogGroup": "Client-vpn-connection-logs",
                "CloudwatchLogStream": "cvpn-endpoint-123456789123abcde-ap-
south-1-2020/11/13-FCD8HEMVaCcw"
            },
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "Client VPN"
                }
            ],
```

```
            "SecurityGroupIds": [
                "sg-aabbcc11223344567"
            ],
            "VpcId": "vpc-a87f92c1",
            "SelfServicePortalUrl": "https://self-service.clientvpn.amazonaws.com/
endpoints/cvpn-endpoint-123456789123abcde",
            "ClientConnectOptions": {
                 "Enabled": false
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Client VPN 管理者ガイド」の「Client VPN Endpoints」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeClientVpnEndpoints」を参照してください。

### describe-client-vpn-routes

次のコード例は、describe-client-vpn-routes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クライアント VPN エンドポイントのルートを記述するには

次の describe-client-vpn-routes の例では、指定したクライアント VPN エンドポイントのルートの詳細を表示します。

```
aws ec2 describe-client-vpn-routes \
    --client-vpn-endpoint-id cvpn-endpoint-123456789123abcde
```

出力:

```
{
    "Routes": [
        {
            "ClientVpnEndpointId": "cvpn-endpoint-123456789123abcde",
            "DestinationCidr": "10.0.0.0/16",
            "TargetSubnet": "subnet-0123456789abcabca",
            "Type": "Nat",
```

```
            "Origin": "associate",
            "Status": {
                "Code": "active"
            },
            "Description": "Default Route"
        },
        {
            "ClientVpnEndpointId": "cvpn-endpoint-123456789123abcde",
            "DestinationCidr": "0.0.0.0/0",
            "TargetSubnet": "subnet-0123456789abcabca",
            "Type": "Nat",
            "Origin": "add-route",
            "Status": {
                "Code": "active"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Client VPN 管理者ガイド」の「Routes」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeClientVpnRoutes」を参照してください。

### `describe-client-vpn-target-networks`

次のコード例は、`describe-client-vpn-target-networks` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クライアント VPN エンドポイントのターゲットネットワークを記述するには

次の `describe-client-vpn-target-networks` の例では、指定したクライアント VPN エンドポイントのターゲットネットワークの詳細を表示します。

```
aws ec2 describe-client-vpn-target-networks \
    --client-vpn-endpoint-id cvpn-endpoint-123456789123abcde
```

出力:

```
{
    "ClientVpnTargetNetworks": [
        {
```

```
            "AssociationId": "cvpn-assoc-012e837060753dc3d",
            "VpcId": "vpc-11111222222333333",
            "TargetNetworkId": "subnet-0123456789abcabca",
            "ClientVpnEndpointId": "cvpn-endpoint-123456789123abcde",
            "Status": {
                "Code": "associating"
            },
            "SecurityGroups": [
                "sg-012345678910abcab"
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Client VPN 管理者ガイド」の「Target Networks」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeClientVpnTargetNetworks」を参照してください。

### describe-coip-pools

次のコード例は、describe-coip-pools を使用する方法を示しています。

AWS CLI

顧客所有の IP アドレスプールを記述するには

次の describe-coip-pools の例では、AWS アカウント内にあるカスタマー所有の IP アドレスプールを記述します。

```
aws ec2 describe-coip-pools
```

出力:

```
{
    "CoipPools": [
        {
            "PoolId": "ipv4pool-coip-123a45678bEXAMPLE",
            "PoolCidrs": [
                "0.0.0.0/0"
            ],
```

```
            "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-059615ef7dEXAMPLE",
            "PoolArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:coip-pool/ipv4pool-
coip-123a45678bEXAMPLE"
        }
    ]
}
```

CoIP の詳細については、「AWS Outposts ユーザーガイド」の「カスタマー所有の IP アドレス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeCoipPools」を参照してください。

### describe-conversion-tasks

次のコード例は、describe-conversion-tasks を使用する方法を示しています。

AWS CLI

変換タスクのステータスを表示するには

この例では、ID import-i-ffvko9js を持つ変換タスクのステータスを返します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-conversion-tasks --conversion-task-ids import-i-ffvko9js
```

出力:

```
{
    "ConversionTasks": [
        {
            "ConversionTaskId": "import-i-ffvko9js",
            "ImportInstance": {
                "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
                "Volumes": [
                    {
                        "Volume": {
                            "Id": "vol-049df61146c4d7901",
                            "Size": 16
                        },
                        "Status": "completed",
                        "Image": {
```

```
                            "Size": 1300687360,
                            "ImportManifestUrl": "https://s3.amazonaws.com/
myimportbucket/411443cd-d620-4f1c-9d66-13144EXAMPLE/RHEL5.vmdkmanifest.xml?
AWSAccessKeyId=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE&Expires=140EXAMPLE&Signature=XYNhznHNgCqsjDxL9wRL
%2FJvEXAMPLE",
                            "Format": "VMDK"
                        },
                        "BytesConverted": 1300682960,
                        "AvailabilityZone": "us-east-1d"
                    }
                ]
            },
            "ExpirationTime": "2014-05-14T22:06:23Z",
            "State": "completed"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeConversionTasks」を参照してください。

### describe-customer-gateways

次のコード例は、describe-customer-gateways を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタマーゲートウェイを記述するには

この例では、カスタマーゲートウェイを記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-customer-gateways
```

出力:

```
{
    "CustomerGateways": [
        {
            "CustomerGatewayId": "cgw-b4dc3961",
            "IpAddress": "203.0.113.12",
```

```
            "State": "available",
            "Type": "ipsec.1",
            "BgpAsn": "65000"
        },
        {
            "CustomerGatewayId": "cgw-0e11f167",
            "IpAddress": "12.1.2.3",
            "State": "available",
            "Type": "ipsec.1",
            "BgpAsn": "65534"
        }
    ]
}
```

特定のカスタマーゲートウェイを記述するには

この例では、指定されたカスタマーゲートウェイを記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-customer-gateways --customer-gateway-ids cgw-0e11f167
```

出力:

```
{
    "CustomerGateways": [
        {
            "CustomerGatewayId": "cgw-0e11f167",
            "IpAddress": "12.1.2.3",
            "State": "available",
            "Type": "ipsec.1",
            "BgpAsn": "65534"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeCustomerGateways」を参照してください。

### describe-dhcp-options

次のコード例は、describe-dhcp-options を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: DHCP オプションを記述するには

次の describe-dhcp-options の例では、DHCP の詳細を取得します。

```
aws ec2 describe-dhcp-options
```

出力:

```
{
    "DhcpOptions": [
        {
            "DhcpConfigurations": [
                {
                    "Key": "domain-name",
                    "Values": [
                        {
                            "Value": "us-east-2.compute.internal"
                        }
                    ]
                },
                {
                    "Key": "domain-name-servers",
                    "Values": [
                        {
                            "Value": "AmazonProvidedDNS"
                        }
                    ]
                }
            ],
            "DhcpOptionsId": "dopt-19edf471",
            "OwnerId": "111122223333"
        },
        {
            "DhcpConfigurations": [
                {
                    "Key": "domain-name",
                    "Values": [
                        {
                            "Value": "us-east-2.compute.internal"
                        }
                    ]
```

```
                },
                {
                    "Key": "domain-name-servers",
                    "Values": [
                        {
                            "Value": "AmazonProvidedDNS"
                        }
                    ]
                }
            ],
            "DhcpOptionsId": "dopt-fEXAMPLE",
            "OwnerId": "111122223333"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS VPC ユーザーガイド」の「Working with DHCP Option Sets」を参照してください。

例 2: DHCP オプションを記述し、出力をフィルタリングするには

次の `describe-dhcp-options` の例では、DHCP オプションを記述し、フィルターを使用して、ドメインネームサーバーに `example.com` を持つ DHCP オプションのみを返します。この例では、`--query` パラメータを使用して、出力に設定情報と ID のみを表示します。

```
aws ec2 describe-dhcp-options \
    --filters Name=key,Values=domain-name-servers Name=value,Values=example.com \
    --query "DhcpOptions[*].[DhcpConfigurations,DhcpOptionsId]"
```

出力:

```
[
    [
        [
            {
                "Key": "domain-name",
                "Values": [
                    {
                        "Value": "example.com"
                    }
                ]
            },
```

```
            {
                "Key": "domain-name-servers",
                "Values": [
                    {
                        "Value": "172.16.16.16"
                    }
                ]
            }
        ],
        "dopt-001122334455667ab"
    ]
]
```

詳細については、「AWS VPC ユーザーガイド」の「Working with DHCP Option Sets」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDhcpOptions」を参照してください。

### describe-egress-only-internet-gateways

次のコード例は、describe-egress-only-internet-gateways を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Egress-Only インターネットゲートウェイを記述するには

この例では、Egress-Only インターネットゲートウェイを記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-egress-only-internet-gateways
```

出力:

```
{
  "EgressOnlyInternetGateways": [
      {
          "EgressOnlyInternetGatewayId": "eigw-015e0e244e24dfe8a",
          "Attachments": [
              {
```

```
                "State": "attached",
                "VpcId": "vpc-0c62a468"
            }
        ]
    }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEgressOnlyInternetGateways」を参照してください。

### describe-elastic-gpus

次のコード例は、describe-elastic-gpus を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Elastic GPU を記述するには

コマンド:

```
aws ec2 describe-elastic-gpus --elastic-gpu-
ids egpu-12345678901234567890abcdefghijkl
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeElasticGpus」を参照してください。

### describe-export-image-tasks

次のコード例は、describe-export-image-tasks を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イメージのエクスポートタスクをモニタリングするには

次の describe-export-image-tasks の例では、指定したイメージのエクスポートタスクのステータスをチェックします。Amazon S3 の結果のイメージファイルは my-export-bucket/exports/export-ami-1234567890abcdef0.vmdk です。

```
aws ec2 describe-export-image-tasks \
    --export-image-task-ids export-ami-1234567890abcdef0
```

進行中のイメージのエクスポートタスクの出力。

```
{
    "ExportImageTasks": [
        {
            "ExportImageTaskId": "export-ami-1234567890abcdef0"
            "Progress": "21",
            "S3ExportLocation": {
                "S3Bucket": "my-export-bucket",
                "S3Prefix": "exports/"
            },
            "Status": "active",
            "StatusMessage": "updating"
        }
    ]
}
```

完了したイメージのエクスポートタスクの出力。

```
{
    "ExportImageTasks": [
        {
            "ExportImageTaskId": "export-ami-1234567890abcdef0"
            "S3ExportLocation": {
                "S3Bucket": "my-export-bucket",
                "S3Prefix": "exports/"
            },
            "Status": "completed"
        }
    ]
}
```

詳細については、「VM Import/Export ユーザーガイド」の「Export a VM from an AMI」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeExportImageTasks」を参照してください。

### describe-export-tasks

次のコード例は、describe-export-tasks を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスエクスポートタスクの詳細を一覧表示するには

この例では、ID export-i-fh8sjjsq を使用したエクスポートタスクを記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-export-tasks --export-task-ids export-i-fh8sjjsq
```

出力:

```
{
    "ExportTasks": [
        {
            "State": "active",
            "InstanceExportDetails": {
                "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
                "TargetEnvironment": "vmware"
            },
            "ExportToS3Task": {
                "S3Bucket": "myexportbucket",
                "S3Key": "RHEL5export-i-fh8sjjsq.ova",
                "DiskImageFormat": "vmdk",
                "ContainerFormat": "ova"
            },
            "Description": "RHEL5 instance",
            "ExportTaskId": "export-i-fh8sjjsq"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeExportTasks」を参照してください。

### describe-fast-launch-images

次のコード例は、describe-fast-launch-images を使用する方法を示しています。

AWS CLI

高速起動用に設定された Windows AMI の詳細を記述するには

次の describe-fast-launch-images の例では、高速起動用に設定されたアカウント内にある各 AMI の詳細を説明しています。この詳細には、リソースタイプ、スナップショット設定、起動テンプレートの詳細、並列起動の最大数、AMI 所有者 ID、高速起動設定の状態、状態が変更された理由、および状態変更が発生した時間などがあります。

```
aws ec2 describe-fast-launch-images
```

出力:

```
{
    "FastLaunchImages": [
        {
            "ImageId": "ami-01234567890abcedf",
            "ResourceType": "snapshot",
            "SnapshotConfiguration": {},
            "LaunchTemplate": {
                "LaunchTemplateId": "lt-01234567890abcedf",
                "LaunchTemplateName": "EC2FastLaunchDefaultResourceCreation-
a8c6215d-94e6-441b-9272-dbd1f87b07e2",
                "Version": "1"
            },
            "MaxParallelLaunches": 6,
            "OwnerId": "0123456789123",
            "State": "enabled",
            "StateTransitionReason": "Client.UserInitiated",
            "StateTransitionTime": "2022-01-27T22:20:06.552000+00:00"
        }
    ]
}
```

起動を高速化するための Windows AMI の設定の詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Configure your AMI for faster launching」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeFastLaunchImages」を参照してください。

### describe-fast-snapshot-restores

次のコード例は、describe-fast-snapshot-restores を使用する方法を示しています。

AWS CLI

高速スナップショットを記述するには

次の describe-fast-snapshot-restores の例では、disabled の状態のすべての高速スナップショット復元に関する詳細を表示します。

```
aws ec2 describe-fast-snapshot-restores \
    --filters Name=state,Values=disabled
```

出力:

```
{
    "FastSnapshotRestores": [
        {
            "SnapshotId": "snap-1234567890abcdef0",
            "AvailabilityZone": "us-west-2c",
            "State": "disabled",
            "StateTransitionReason": "Client.UserInitiated - Lifecycle state
 transition",
            "OwnerId": "123456789012",
            "EnablingTime": "2020-01-25T23:57:49.596Z",
            "OptimizingTime": "2020-01-25T23:58:25.573Z",
            "EnabledTime": "2020-01-25T23:59:29.852Z",
            "DisablingTime": "2020-01-26T00:40:56.069Z",
            "DisabledTime": "2020-01-26T00:41:27.390Z"
        }
    ]
}
```

次の describe-fast-snapshot-restores の例では、すべての高速スナップショット復元について説明します。

```
aws ec2 describe-fast-snapshot-restores
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeFastSnapshotRestores」を参照してください。

### describe-fleet-history

次のコード例は、describe-fleet-history を使用する方法を示しています。

AWS CLI

EC2 フリートの履歴を記述するには

次の describe-fleet-history の例では、指定した時刻から始まる、指定した EC2 フリートの履歴を返します。出力は、2 つの実行中のインスタンスを持つ EC2 フリート用です。

```
aws ec2 describe-fleet-history \
    --fleet-id fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE \
    --start-time 2020-09-01T00:00:00Z
```

出力:

```
{
    "HistoryRecords": [
        {
            "EventInformation": {
                "EventSubType": "submitted"
            },
            "EventType": "fleetRequestChange",
            "Timestamp": "2020-09-01T18:26:05.000Z"
        },
        {
            "EventInformation": {
                "EventSubType": "active"
            },
            "EventType": "fleetRequestChange",
            "Timestamp": "2020-09-01T18:26:15.000Z"
        },
        {
            "EventInformation": {
                "EventDescription": "t2.small, ami-07c8bc5c1ce9598c3, ...",
                "EventSubType": "progress"
            },
            "EventType": "fleetRequestChange",
            "Timestamp": "2020-09-01T18:26:17.000Z"
        },
        {
            "EventInformation": {
                "EventDescription": "{\"instanceType\":\"t2.small\", ...}",
                "EventSubType": "launched",
                "InstanceId": "i-083a1c446e66085d2"
            },
```

```
            "EventType": "instanceChange",
            "Timestamp": "2020-09-01T18:26:17.000Z"
        },
        {
            "EventInformation": {
                "EventDescription": "{\"instanceType\":\"t2.small\", ...}",
                "EventSubType": "launched",
                "InstanceId": "i-090db02406cc3c2d6"
            },
            "EventType": "instanceChange",
            "Timestamp": "2020-09-01T18:26:17.000Z"
        }
    ],
    "LastEvaluatedTime": "2020-09-01T19:10:19.000Z",
    "FleetId": "fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE",
    "StartTime": "2020-08-31T23:53:20.000Z"
}
```

詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud User Guide for Linux Instances」の「Managing an EC2 Fleet」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeFleetHistory」を参照してください。

### describe-fleet-instances

次のコード例は、describe-fleet-instances を使用する方法を示しています。

AWS CLI

EC2 フリートの実行中のインスタンスを記述するには

次の describe-fleet-instances の例では、指定した EC2 フリートの実行中のインスタンスについて説明します。

```
aws ec2 describe-fleet-instances \
    --fleet-id 12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "ActiveInstances": [
```

```
        {
            "InstanceId": "i-090db02406cc3c2d6",
            "InstanceType": "t2.small",
            "SpotInstanceRequestId": "sir-a43gtpfk",
            "InstanceHealth": "healthy"
        },
        {
            "InstanceId": "i-083a1c446e66085d2",
            "InstanceType": "t2.small",
            "SpotInstanceRequestId": "sir-iwcit2nj",
            "InstanceHealth": "healthy"
        }
    ],
    "FleetId": "fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE"
}
```

詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud User Guide for Linux Instances」の「Managing an EC2 Fleet」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeFleetInstances」を参照してください。

### describe-fleets

次のコード例は、describe-fleets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

EC2 フリートを記述するには

次の describe-fleets の例では、指定した EC2 フリートについて説明します。

```
aws ec2 describe-fleets \
    --fleet-ids fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "Fleets": [
        {
            "ActivityStatus": "pending_fulfillment",
            "CreateTime": "2020-09-01T18:26:05.000Z",
```

```
            "FleetId": "fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE",
            "FleetState": "active",
            "ExcessCapacityTerminationPolicy": "termination",
            "FulfilledCapacity": 0.0,
            "FulfilledOnDemandCapacity": 0.0,
            "LaunchTemplateConfigs": [
                {
                    "LaunchTemplateSpecification": {
                        "LaunchTemplateId": "lt-0e632f2855a979cd5",
                        "Version": "1"
                    }
                }
            ],
            "TargetCapacitySpecification": {
                "TotalTargetCapacity": 2,
                "OnDemandTargetCapacity": 0,
                "SpotTargetCapacity": 2,
                "DefaultTargetCapacityType": "spot"
            },
            "TerminateInstancesWithExpiration": false,
            "Type": "maintain",
            "ReplaceUnhealthyInstances": false,
            "SpotOptions": {
                "AllocationStrategy": "lowestPrice",
                "InstanceInterruptionBehavior": "terminate",
                "InstancePoolsToUseCount": 1
            },
            "OnDemandOptions": {
                "AllocationStrategy": "lowestPrice"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud User Guide for Linux Instances」の「Managing an EC2 Fleet」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeFleets」を参照してください。

### `describe-flow-logs`

次のコード例は、`describe-flow-logs` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: すべてのフローログを記述するには

次の describe-flow-logs の例では、すべてのフローログの詳細を表示します。

```
aws ec2 describe-flow-logs
```

出力:

```
{
    "FlowLogs": [
        {
            "CreationTime": "2018-02-21T13:22:12.644Z",
            "DeliverLogsPermissionArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/flow-logs-
role",
            "DeliverLogsStatus": "SUCCESS",
            "FlowLogId": "fl-aabbccdd112233445",
            "MaxAggregationInterval": 600,
            "FlowLogStatus": "ACTIVE",
            "LogGroupName": "FlowLogGroup",
            "ResourceId": "subnet-12345678901234567",
            "TrafficType": "ALL",
            "LogDestinationType": "cloud-watch-logs",
            "LogFormat": "${version} ${account-id} ${interface-id} ${srcaddr}
 ${dstaddr} ${srcport} ${dstport} ${protocol} ${packets} ${bytes} ${start} ${end}
 ${action} ${log-status}"
        },
        {
            "CreationTime": "2020-02-04T15:22:29.986Z",
            "DeliverLogsStatus": "SUCCESS",
            "FlowLogId": "fl-01234567890123456",
            "MaxAggregationInterval": 60,
            "FlowLogStatus": "ACTIVE",
            "ResourceId": "vpc-00112233445566778",
            "TrafficType": "ACCEPT",
            "LogDestinationType": "s3",
            "LogDestination": "arn:aws:s3:::my-flow-log-bucket/custom",
            "LogFormat": "${version} ${vpc-id} ${subnet-id} ${instance-id}
 ${interface-id} ${account-id} ${type} ${srcaddr} ${dstaddr} ${srcport} ${dstport}
 ${pkt-srcaddr} ${pkt-dstaddr} ${protocol} ${bytes} ${packets} ${start} ${end}
 ${action} ${tcp-flags} ${log-status}"
        }
```

```
    ]
}
```

例 2: フローログのサブセットを記述するには

次の `describe-flow-logs` の例では、フィルターを使用して、Amazon CloudWatch Logs の指定されたロググループに含まれるフローログの詳細のみを表示します。

```
aws ec2 describe-flow-logs \
    --filter "Name=log-group-name,Values=MyFlowLogs"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeFlowLogs」を参照してください。

### `describe-fpga-image-attribute`

次のコード例は、`describe-fpga-image-attribute` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon FPGA イメージの属性を記述するには

この例では、指定された AFI のロードアクセス許可を記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-fpga-image-attribute --fpga-image-id afi-0d123e123bfc85abc --
attribute loadPermission
```

出力:

```
{
  "FpgaImageAttribute": {
      "FpgaImageId": "afi-0d123e123bfc85abc",
      "LoadPermissions": [
          {
              "UserId": "123456789012"
          }
      ]
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeFpgaImageAttribute」を参照してください。

### describe-fpga-images

次のコード例は、describe-fpga-images を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon FPGA イメージを記述するには

この例では、アカウント 123456789012 が所有する AFI を記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-fpga-images --filters Name=owner-id,Values=123456789012
```

出力:

```
{
  "FpgaImages": [
      {
          "UpdateTime": "2017-12-22T12:09:14.000Z",
          "Name": "my-afi",
          "PciId": {
              "SubsystemVendorId": "0xfedd",
              "VendorId": "0x1d0f",
              "DeviceId": "0xf000",
              "SubsystemId": "0x1d51"
          },
          "FpgaImageGlobalId": "agfi-123cb27b5e84a0abc",
          "Public": false,
          "State": {
              "Code": "available"
          },
          "ShellVersion": "0x071417d3",
          "OwnerId": "123456789012",
          "FpgaImageId": "afi-0d123e123bfc85abc",
          "CreateTime": "2017-12-22T11:43:33.000Z",
          "Description": "my-afi"
      }
  ]
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeFpgaImages」を参照してください。

### describe-host-reservation-offerings

次のコード例は、describe-host-reservation-offerings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

専有ホスト予約サービスを記述するには

この例では、購入可能な M4 インスタンスファミリー専有ホストの予約を記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-host-reservation-offerings --filter Name=instance-family,Values=m4
```

出力:

```
{
  "OfferingSet": [
      {
          "HourlyPrice": "1.499",
          "OfferingId": "hro-03f707bf363b6b324",
          "InstanceFamily": "m4",
          "PaymentOption": "NoUpfront",
          "UpfrontPrice": "0.000",
          "Duration": 31536000
      },
      {
          "HourlyPrice": "1.045",
          "OfferingId": "hro-0ef9181cabdef7a02",
          "InstanceFamily": "m4",
          "PaymentOption": "NoUpfront",
          "UpfrontPrice": "0.000",
          "Duration": 94608000
      },
      {
          "HourlyPrice": "0.714",
```

```
            "OfferingId": "hro-04567a15500b92a51",
            "InstanceFamily": "m4",
            "PaymentOption": "PartialUpfront",
            "UpfrontPrice": "6254.000",
            "Duration": 31536000
        },
        {
            "HourlyPrice": "0.484",
            "OfferingId": "hro-0d5d7a9d23ed7fbfe",
            "InstanceFamily": "m4",
            "PaymentOption": "PartialUpfront",
            "UpfrontPrice": "12720.000",
            "Duration": 94608000
        },
        {
            "HourlyPrice": "0.000",
            "OfferingId": "hro-05da4108ca998c2e5",
            "InstanceFamily": "m4",
            "PaymentOption": "AllUpfront",
            "UpfrontPrice": "23913.000",
            "Duration": 94608000
        },
        {
            "HourlyPrice": "0.000",
            "OfferingId": "hro-0a9f9be3b95a3dc8f",
            "InstanceFamily": "m4",
            "PaymentOption": "AllUpfront",
            "UpfrontPrice": "12257.000",
            "Duration": 31536000
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeHostReservationOfferings」を参照してください。

### describe-host-reservations

次のコード例は、describe-host-reservations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントの専有ホスト予約を記述するには

この例では、アカウントの専有ホストの予約を記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-host-reservations
```

出力:

```
{
  "HostReservationSet": [
      {
          "Count": 1,
          "End": "2019-01-10T12:14:09Z",
          "HourlyPrice": "1.499",
          "InstanceFamily": "m4",
          "OfferingId": "hro-03f707bf363b6b324",
          "PaymentOption": "NoUpfront",
          "State": "active",
          "HostIdSet": [
              "h-013abcd2a00cbd123"
          ],
          "Start": "2018-01-10T12:14:09Z",
          "HostReservationId": "hr-0d418a3a4ffc669ae",
          "UpfrontPrice": "0.000",
          "Duration": 31536000
      }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeHostReservations」を参照してください。

### describe-hosts

次のコード例は、describe-hosts を使用する方法を示しています。

AWS CLI

専有ホストの詳細を表示するには

次の describe-hosts の例では、AWS アカウント内の available 専有ホストの詳細を表示します。

```
aws ec2 describe-hosts --filter "Name=state,Values=available"
```

出力:

```
{
    "Hosts": [
        {
            "HostId": "h-07879acf49EXAMPLE",
            "Tags": [
                {
                    "Value": "production",
                    "Key": "purpose"
                }
            ],
            "HostProperties": {
                "Cores": 48,
                "TotalVCpus": 96,
                "InstanceType": "m5.large",
                "Sockets": 2
            },
            "Instances": [],
            "State": "available",
            "AvailabilityZone": "eu-west-1a",
            "AvailableCapacity": {
                "AvailableInstanceCapacity": [
                    {
                        "AvailableCapacity": 48,
                        "InstanceType": "m5.large",
                        "TotalCapacity": 48
                    }
                ],
                "AvailableVCpus": 96
            },
            "HostRecovery": "on",
            "AllocationTime": "2019-08-19T08:57:44.000Z",
            "AutoPlacement": "off"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud User Guide for Linux Instances」の「Viewing Dedicated Hosts」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeHosts」を参照してください。

### describe-iam-instance-profile-associations

次のコード例は、describe-iam-instance-profile-associations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM インスタンスプロファイルの関連付けについて説明するには

この例では、IAM インスタンスプロファイルのすべての関連付けについて説明しています。

コマンド:

```
aws ec2 describe-iam-instance-profile-associations
```

出力:

```
{
  "IamInstanceProfileAssociations": [
      {
          "InstanceId": "i-09eb09efa73ec1dee",
          "State": "associated",
          "AssociationId": "iip-assoc-0db249b1f25fa24b8",
          "IamInstanceProfile": {
              "Id": "AIPAJVQN4F5WVLGCJDRGM",
              "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/admin-role"
          }
      },
      {
          "InstanceId": "i-0402909a2f4dffd14",
          "State": "associating",
          "AssociationId": "iip-assoc-0d1ec06278d29f44a",
          "IamInstanceProfile": {
              "Id": "AGJAJVQN4F5WVLGCJABCM",
              "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/user1-role"
          }
      }
   ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeIamInstanceProfileAssociations」を参照してください。

### describe-id-format

次のコード例は、describe-id-format を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: リソースの ID 形式を記述するには

次の describe-id-format の例では、セキュリティグループの ID 形式について説明します。

```
aws ec2 describe-id-format \
    --resource security-group
```

次の出力例では、Deadline 値は、このリソースタイプが短い ID 形式から長い ID 形式に完全に切り替わる期限が、2018 年 8 月 15 日の 00:00 UTC に終了したことを示します。

```
{
    "Statuses": [
        {
            "Deadline": "2018-08-15T00:00:00.000Z",
            "Resource": "security-group",
            "UseLongIds": true
        }
    ]
}
```

例 2: すべてのリソースの ID 形式を記述するには

次の describe-id-format の例では、すべてのリソースタイプの ID 形式について説明します。短い ID 形式をサポートしたすべてのリソースタイプは、長い ID 形式を使用するように切り替えられました。

```
aws ec2 describe-id-format
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeIdFormat」を参照してください。

### describe-identity-id-format

次のコード例は、describe-identity-id-format を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ロールの ID 形式を記述するには

次の describe-identity-id-format の例では、AWS アカウントの IAM ロール EC2Role で作成されたインスタンスで受信される ID 形式について説明します。

```
aws ec2 describe-identity-id-format \
    --principal-arn arn:aws:iam::123456789012:role/my-iam-role \
    --resource instance
```

次の出力は、このロールによって作成されたインスタンスが長い ID 形式で ID を受け取ることを示します。

```
{
    "Statuses": [
        {
            "Deadline": "2016-12-15T00:00:00Z",
            "Resource": "instance",
            "UseLongIds": true
        }
    ]
}
```

IAM ユーザーの ID 形式を記述するには

次の describe-identity-id-format の例では、AWS アカウントの IAM ユーザー AdminUser で作成されたスナップショットで受信される ID 形式について説明します。

```
aws ec2 describe-identity-id-format \
    --principal-arn arn:aws:iam::123456789012:user/AdminUser \
    --resource snapshot
```

出力は、このユーザーによって作成されたスナップショットが長い ID 形式で ID を受け取ることを示します。

```
{
```

```
    "Statuses": [
        {
            "Deadline": "2016-12-15T00:00:00Z",
            "Resource": "snapshot",
            "UseLongIds": true
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeIdentityIdFormat」を参照してください。

### describe-image-attribute

次のコード例は、describe-image-attribute を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AMI の起動許可を記述するには

この例では、指定された AMI の起動許可を記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-image-attribute --image-id ami-5731123e --
attribute launchPermission
```

出力:

```
{
    "LaunchPermissions": [
        {
            "UserId": "123456789012"
        }
    ],
    "ImageId": "ami-5731123e",
}
```

AMI の製品コードを記述するには

この例では、指定された AMI の製品コードを記述します。この AMI には製品コードはありません。

コマンド:

```
aws ec2 describe-image-attribute --image-id ami-5731123e --attribute productCodes
```

出力:

```
{
    "ProductCodes": [],
    "ImageId": "ami-5731123e",
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeImageAttribute」を参照してください。

### describe-images

次のコード例は、describe-images を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: AMI を説明するには

次の describe-images の例では、指定された AMI 内のインターフェイスについて説明します。

```
aws ec2 describe-images \
    --region us-east-1 \
    --image-ids ami-1234567890EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "Images": [
        {
            "VirtualizationType": "hvm",
            "Description": "Provided by Red Hat, Inc.",
            "PlatformDetails": "Red Hat Enterprise Linux",
            "EnaSupport": true,
            "Hypervisor": "xen",
            "State": "available",
            "SriovNetSupport": "simple",
            "ImageId": "ami-1234567890EXAMPLE",
```

```
            "UsageOperation": "RunInstances:0010",
            "BlockDeviceMappings": [
                {
                    "DeviceName": "/dev/sda1",
                    "Ebs": {
                        "SnapshotId": "snap-111222333444aaabb",
                        "DeleteOnTermination": true,
                        "VolumeType": "gp2",
                        "VolumeSize": 10,
                        "Encrypted": false
                    }
                }
            ],
            "Architecture": "x86_64",
            "ImageLocation": "123456789012/RHEL-8.0.0_HVM-20190618-x86_64-1-Hourly2-
GP2",
            "RootDeviceType": "ebs",
            "OwnerId": "123456789012",
            "RootDeviceName": "/dev/sda1",
            "CreationDate": "2019-05-10T13:17:12.000Z",
            "Public": true,
            "ImageType": "machine",
            "Name": "RHEL-8.0.0_HVM-20190618-x86_64-1-Hourly2-GP2"
        }
    ]
}
```

詳細については「アマゾン EC2 ユーザーガイド」の「アマゾン マシンイメージ (AMI)」を参照してください。

例 2: フィルターに基づいて AMI を説明するには

次の `describe-images` の例では、Amazon が提供する、Amazon EBS を基にした Windows AMI を説明しています。

```
aws ec2 describe-images \
    --owners amazon \
    --filters "Name=platform,Values=windows" "Name=root-device-type,Values=ebs"
```

`describe-images` の出力例については、例 1 を参照してください。

フィルターを使用するその他の例については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「リソースの一覧表示とフィルタリングの方法」を参照してください。

例 3: タグに基づいて AMI を説明するには

次の describe-images の例では、タグ Type=Custom が付いたすべての AMI について説明しています。この例では、--query パラメータを使用して AMI ID のみを表示します。

```
aws ec2 describe-images \
    --filters "Name=tag:Type,Values=Custom" \
    --query 'Images[*].[ImageId]' \
    --output text
```

出力:

```
ami-1234567890EXAMPLE
ami-0abcdef1234567890
```

タグフィルターを使用するその他の例については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「タグの使用方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeImages」を参照してください。

### describe-import-image-tasks

次のコード例は、describe-import-image-tasks を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イメージのインポートタスクをモニタリングするには

次の describe-import-image-tasks の例では、指定したイメージのインポートタスクをチェックします。

```
aws ec2 describe-import-image-tasks \
    --import-task-ids import-ami-1234567890abcdef0
```

進行中のイメージのインポートタスクの出力。

```
{
    "ImportImageTasks": [
        {
```

```
            "ImportTaskId": "import-ami-1234567890abcdef0",
            "Progress": "28",
            "SnapshotDetails": [
                {
                    "DiskImageSize": 705638400.0,
                    "Format": "ova",
                    "Status": "completed",
                    "UserBucket": {
                        "S3Bucket": "my-import-bucket",
                        "S3Key": "vms/my-server-vm.ova"
                    }
                }
            ],
            "Status": "active",
            "StatusMessage": "converting"
        }
    ]
}
```

完了したイメージのインポートタスクの出力。結果の AMI の ID は ImageId によって指定されます。

```
{
    "ImportImageTasks": [
        {
            "ImportTaskId": "import-ami-1234567890abcdef0",
            "ImageId": "ami-1234567890abcdef0",
            "SnapshotDetails": [
                {
                    "DiskImageSize": 705638400.0,
                    "Format": "ova",
                    "SnapshotId": "snap-1234567890abcdef0"
                    "Status": "completed",
                    "UserBucket": {
                        "S3Bucket": "my-import-bucket",
                        "S3Key": "vms/my-server-vm.ova"
                    }
                }
            ],
            "Status": "completed"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeImportImageTasks」を参照してください。

### describe-import-snapshot-tasks

次のコード例は、describe-import-snapshot-tasks を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットのインポートタスクをモニタリングするには

次の describe-import-snapshot-tasks の例では、指定したインポートスナップショットタスクをチェックします。

```
aws ec2 describe-import-snapshot-tasks \
    --import-task-ids import-snap-1234567890abcdef0
```

進行中のスナップショットのインポートタスクの出力:

```
{
    "ImportSnapshotTasks": [
        {
            "Description": "My server VMDK",
            "ImportTaskId": "import-snap-1234567890abcdef0",
            "SnapshotTaskDetail": {
                "Description": "My server VMDK",
                "DiskImageSize": "705638400.0",
                "Format": "VMDK",
                "Progress": "42",
                "Status": "active",
                "StatusMessage": "downloading/converting",
                "UserBucket": {
                    "S3Bucket": "my-import-bucket",
                    "S3Key": "vms/my-server-vm.vmdk"
                }
            }
        }
    ]
}
```

完了したスナップショットのインポートタスクの出力。結果のスナップショットの ID は SnapshotId によって指定されます。

```
{
    "ImportSnapshotTasks": [
        {
            "Description": "My server VMDK",
            "ImportTaskId": "import-snap-1234567890abcdef0",
            "SnapshotTaskDetail": {
                "Description": "My server VMDK",
                "DiskImageSize": "705638400.0",
                "Format": "VMDK",
                "SnapshotId": "snap-1234567890abcdef0"
                "Status": "completed",
                "UserBucket": {
                    "S3Bucket": "my-import-bucket",
                    "S3Key": "vms/my-server-vm.vmdk"
                }
            }
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeImportSnapshotTasks」を参照してください。

### describe-instance-attribute

次のコード例は、describe-instance-attribute を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスタイプを記述するには

この例では、指定されたインスタンスのインスタンスタイプを記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --
attribute instanceType
```

出力:

```
{
```

```
    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0"
    "InstanceType": {
        "Value": "t1.micro"
    }
}
```

disableApiTermination 属性を記述するには

この例では、指定されたインスタンスの disableApiTermination 属性を記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --
attribute disableApiTermination
```

出力:

```
{
"InstanceId": "i-1234567890abcdef0"
    "DisableApiTermination": {
        "Value": "false"
    }
}
```

インスタンスのブロックデバイスマッピングを記述するには

この例では、指定されたインスタンスの blockDeviceMapping 属性を記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --
attribute blockDeviceMapping
```

出力:

```
{
    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0"
    "BlockDeviceMappings": [
        {
            "DeviceName": "/dev/sda1",
            "Ebs": {
```

```
                "Status": "attached",
                "DeleteOnTermination": true,
                "VolumeId": "vol-049df61146c4d7901",
                "AttachTime": "2013-05-17T22:42:34.000Z"
            }
        },
        {
            "DeviceName": "/dev/sdf",
            "Ebs": {
                "Status": "attached",
                "DeleteOnTermination": false,
                "VolumeId": "vol-049df61146c4d7901",
                "AttachTime": "2013-09-10T23:07:00.000Z"
            }
        }
    ],
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeInstanceAttribute」を参照してください。

### describe-instance-connect-endpoints

次のコード例は、describe-instance-connect-endpoints を使用する方法を示しています。

AWS CLI

EC2 Instance Connect エンドポイントを記述するには

次の describe-instance-connect-endpoints の例では、指定した EC2 Instance Connect エンドポイントについて説明します。

```
aws ec2 describe-instance-connect-endpoints \
    --region us-east-1 \
    --instance-connect-endpoint-ids eice-0123456789example
```

出力:

```
{
    "InstanceConnectEndpoints": [
        {
```

```
            "OwnerId": "111111111111",
            "InstanceConnectEndpointId": "eice-0123456789example",
            "InstanceConnectEndpointArn": "arn:aws:ec2:us-
east-1:111111111111:instance-connect-endpoint/eice-0123456789example",
            "State": "create-complete",
            "StateMessage": "",
            "DnsName": "eice-0123456789example.b67b86ba.ec2-instance-connect-
endpoint.us-east-1.amazonaws.com",
            "NetworkInterfaceIds": [
                "eni-0123456789example"
            ],
            "VpcId": "vpc-0123abcd",
            "AvailabilityZone": "us-east-1d",
            "CreatedAt": "2023-02-07T12:05:37+00:00",
            "SubnetId": "subnet-0123abcd",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「EC2 Instance Connect Endpoint の作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeInstanceConnectEndpoints」を参照してください。

### describe-instance-credit-specifications

次のコード例は、describe-instance-credit-specifications を使用する方法を示しています。

AWS CLI

つ以上のインスタンスの CPU 使用率に関するクレジットオプションを記述するには

次の describe-instance-credit-specifications の例では、指定したインスタンスの CPU クレジットについて説明します。

```
aws ec2 describe-instance-credit-specifications \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

出力:

```
{
    "InstanceCreditSpecifications": [
        {
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "CpuCredits": "unlimited"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「バーストパフォーマンスインスタンスの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeInstanceCreditSpecifications」を参照してください。

### describe-instance-event-notification-attributes

次のコード例は、describe-instance-event-notification-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スケジュールされたイベント通知のタグを記述するには

次の describe-instance-event-notification-attributes の例では、スケジュールされたイベント通知に表示されるタグについて説明します。

```
aws ec2 describe-instance-event-notification-attributes
```

出力:

```
{
    "InstanceTagAttribute": {
        "InstanceTagKeys": [],
        "IncludeAllTagsOfInstance": true
    }
}
```

詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud User Guide for Linux Instances」の「Scheduled events for your instances」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeInstanceEventNotificationAttributes」を参照してください。

### describe-instance-event-windows

次のコード例は、describe-instance-event-windows を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: すべてのイベントウィンドウを記述するには

次の describe-instance-event-windows の例では、指定されたリージョン内のすべてのイベントウィンドウについて説明します。

```
aws ec2 describe-instance-event-windows \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "InstanceEventWindows": [
        {
            "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
            "Name": "myEventWindowName",
            "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
            "AssociationTarget": {
                "InstanceIds": [
                    "i-1234567890abcdef0",
                    "i-0598c7d356eba48d7"
                ],
                "Tags": [],
                "DedicatedHostIds": []
            },
            "State": "active",
            "Tags": []
        }

        ...

    ],
    "NextToken": "9d624e0c-388b-4862-a31e-a85c64fc1d4a"
}
```

例 2: 特定のイベントウィンドウを記述するには

次の describe-instance-event-windows の例では、instance-event-window パラメータを使用して特定のイベントウィンドウを記述し、特定のイベントについて説明します。

```
aws ec2 describe-instance-event-windows \
    --region us-east-1 \
    --instance-event-window-ids iew-0abcdef1234567890
```

出力:

```
{
    "InstanceEventWindows": [
        {
            "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
            "Name": "myEventWindowName",
            "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
            "AssociationTarget": {
                "InstanceIds": [
                    "i-1234567890abcdef0",
                    "i-0598c7d356eba48d7"
                ],
                "Tags": [],
                "DedicatedHostIds": []
            },
            "State": "active",
            "Tags": []
        }
}
```

例 3: 1 つ以上のフィルターに一致するイベントウィンドウを表示するには

次の describe-instance-event-windows の例では、filter パラメータを使用して 1 つ以上のフィルターに一致するイベントウィンドウについて説明します。instance-id フィルターは、指定されたインスタンスに関連付けられているすべてのイベントウィンドウを記述するために使用されます。フィルタを使用すると、直接的な一致が評価されます。ただし、instance-id フィルターの場合は異なります。直接一致するインスタンス ID が見つからない場合は、インスタンスのタグや専有ホスト ID (インスタンスが専有ホストの場合) など、イベントウィンドウとの間接的な関連付けにフォールバックされます。

```
aws ec2 describe-instance-event-windows \
    --region us-east-1 \
```

```
    --filters Name=instance-id,Values=i-1234567890abcdef0 \
    --max-results 100 \
    --next-token <next-token-value>
```

出力:

```
{
    "InstanceEventWindows": [
        {
            "InstanceEventWindowId": "iew-0dbc0adb66f235982",
            "TimeRanges": [
                {
                    "StartWeekDay": "sunday",
                    "StartHour": 2,
                    "EndWeekDay": "sunday",
                    "EndHour": 8
                }
            ],
            "Name": "myEventWindowName",
            "AssociationTarget": {
                "InstanceIds": [],
                "Tags": [],
                "DedicatedHostIds": [
                    "h-0140d9a7ecbd102dd"
                ]
            },
            "State": "active",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

出力例では、インスタンスはイベントウィンドウに関連付けられた専有ホスト上にあります。

イベントウィンドウの制約については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「考慮事項」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeInstanceEventWindows」を参照してください。

### `describe-instance-image-metadata`

次のコード例は、`describe-instance-image-metadata` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: すべてのインスタンスの AMI メタデータの詳細を取得するには

次の describe-instance-image-metadata の例では、指定したリージョン内の AWS アカウントのすべてのインスタンスの AMI メタデータの詳細を取得します。

```
aws ec2 describe-instance-image-metadata \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "InstanceImageMetadata": [
        {
            "InstanceId": "i-1234567890EXAMPLE",
            "InstanceType": "t2.micro",
            "LaunchTime": "2024-08-28T11:25:45+00:00",
            "AvailabilityZone": "us-east-1a",
            "State": {
                "Code": 16,
                "Name": "running"
            },
            "OwnerId": "123412341234",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "MyTagName",
                    "Value": "my-tag-value"
                }
            ],
            "ImageMetadata": {
                "ImageId": "ami-0b752bf1df193a6c4",
                "Name": "al2023-ami-2023.5.20240819.0-kernel-6.1-x86_64",
                "OwnerId": "137112412989",
                "State": "available",
                "ImageOwnerAlias": "amazon",
                "CreationDate": "2023-01-25T17:20:40Z",
                "DeprecationTime": "2025-01-25T17:20:40Z",
                "IsPublic": true
            }
        }
    ],
    "NextToken": "...EXAMPLEwIAABAA2JHaFxLnEXAMPLE..."
```

```
}
```

詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「Amazon EC2 の Amazon マシンイメージ」を参照してください。

例 2: 指定したインスタンスの AMI メタデータの詳細を取得するには

次の describe-instance-image-metadata の例では、指定したインスタンスの AMI メタデータの詳細を取得します。

```
aws ec2 describe-instance-image-metadata \
    --region us-east-1 \
    --instance-ids i-1234567890EXAMPLE i-0987654321EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "InstanceImageMetadata": [
        {
            "InstanceId": "i-1234567890EXAMPLE",
            "InstanceType": "t2.micro",
            "LaunchTime": "2024-08-28T11:25:45+00:00",
            "AvailabilityZone": "us-east-1a",
            "State": {
                "Code": 16,
                "Name": "running"
            },
            "OwnerId": "123412341234",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "MyTagName",
                    "Value": "my-tag-value"
                }
            ],
            "ImageMetadata": {
                "ImageId": "ami-0b752bf1df193a6c4",
                "Name": "al2023-ami-2023.5.20240819.0-kernel-6.1-x86_64",
                "OwnerId": "137112412989",
                "State": "available",
                "ImageOwnerAlias": "amazon",
                "CreationDate": "2023-01-25T17:20:40Z",
                "DeprecationTime": "2025-01-25T17:20:40Z",
```

```
                "IsPublic": true
            }
        },
        {
            "InstanceId": "i-0987654321EXAMPLE",
            "InstanceType": "t2.micro",
            "LaunchTime": "2024-08-28T11:25:45+00:00",
            "AvailabilityZone": "us-east-1a",
            "State": {
                "Code": 16,
                "Name": "running"
            },
            "OwnerId": "123412341234",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "MyTagName",
                    "Value": "my-tag-value"
                }
            ],
            "ImageMetadata": {
                "ImageId": "ami-0b752bf1df193a6c4",
                "Name": "al2023-ami-2023.5.20240819.0-kernel-6.1-x86_64",
                "OwnerId": "137112412989",
                "State": "available",
                "ImageOwnerAlias": "amazon",
                "CreationDate": "2023-01-25T17:20:40Z",
                "DeprecationTime": "2025-01-25T17:20:40Z",
                "IsPublic": true
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「Amazon EC2 の Amazon マシンイメージ」を参照してください。

例 3: フィルタに基づいてインスタンスの AMI メタデータの詳細を取得するには

次の `describe-instance-image-metadata` の例では、`us-east-1a` アベイラビリティーゾーン内の `t2.nano` および `t2.micro` インスタンスの AMI メタデータの詳細を取得します。

```
aws ec2 describe-instance-image-metadata \
    --region us-east-1 \
```

```
    --filters Name=availability-zone,Values=us-east-1a Name=instance-
type,Values=t2.nano,t2.micro
```

出力:

```
{
    "InstanceImageMetadata": [
        {
            "InstanceId": "i-1234567890EXAMPLE",
            "InstanceType": "t2.micro",
            "LaunchTime": "2024-08-28T11:25:45+00:00",
            "AvailabilityZone": "us-east-1a",
            "State": {
                "Code": 16,
                "Name": "running"
            },
            "OwnerId": "123412341234",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "MyTagName",
                    "Value": "my-tag-value"
                }
            ],
            "ImageMetadata": {
                "ImageId": "ami-0b752bf1df193a6c4",
                "Name": "al2023-ami-2023.5.20240819.0-kernel-6.1-x86_64",
                "OwnerId": "137112412989",
                "State": "available",
                "ImageOwnerAlias": "amazon",
                "CreationDate": "2023-01-25T17:20:40Z",
                "DeprecationTime": "2025-01-25T17:20:40Z",
                "IsPublic": true
            }
        },
        {
            "InstanceId": "i-0987654321EXAMPLE",
            "InstanceType": "t2.micro",
            "LaunchTime": "2024-08-28T11:25:45+00:00",
            "AvailabilityZone": "us-east-1a",
            "State": {
                "Code": 16,
                "Name": "running"
            },
```

```
            "OwnerId": "123412341234",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "MyTagName",
                    "Value": "my-tag-value"
                }
            ],
            "ImageMetadata": {
                "ImageId": "ami-0b752bf1df193a6c4",
                "Name": "al2023-ami-2023.5.20240819.0-kernel-6.1-x86_64",
                "OwnerId": "137112412989",
                "State": "available",
                "ImageOwnerAlias": "amazon",
                "CreationDate": "2023-01-25T17:20:40Z",
                "DeprecationTime": "2025-01-25T17:20:40Z",
                "IsPublic": true
            }
        }
    ],
    "NextToken": "...EXAMPLEV7ixRYHwIAABAA2JHaFxLnDAzpatfEXAMPLE..."
}
```

詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「Amazon EC2 の Amazon マシンイメージ」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeInstanceImageMetadata」を参照してください。

### describe-instance-status

次のコード例は、describe-instance-status を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスのステータスを表示するには

次の describe-instance-status の例では、指定したインスタンスの現在のステータスを示しています。

```
aws ec2 describe-instance-status \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

出力:

```
{
    "InstanceStatuses": [
        {
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "InstanceState": {
                "Code": 16,
                "Name": "running"
            },
            "AvailabilityZone": "us-east-1d",
            "SystemStatus": {
                "Status": "ok",
                "Details": [
                    {
                        "Status": "passed",
                        "Name": "reachability"
                    }
                ]
            },
            "InstanceStatus": {
                "Status": "ok",
                "Details": [
                    {
                        "Status": "passed",
                        "Name": "reachability"
                    }
                ]
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「インスタンスのステータスのモニタリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeInstanceStatus」を参照してください。

### describe-instance-topology

次のコード例は、describe-instance-topology を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのインスタンスのインスタントポロジーを記述するには

次の describe-instance-topology の例では、このコマンドでサポートされているインスタンスタイプに一致するすべてのインスタンスのトポロジについて説明します。

```
aws ec2 describe-instance-topology \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "Instances": [
        {
            "InstanceId": "i-1111111111example",
            "InstanceType": "p4d.24xlarge",
            "GroupName": "my-ml-cpg",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example",
                "nn-3333333333example"
            ],
            "ZoneId": "usw2-az2",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        },
        {
            "InstanceId": "i-2222222222example",
            "InstanceType": "p4d.24xlarge",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example",
                "nn-3333333333example"
            ],
            "ZoneId": "usw2-az2",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        },
        {
            "InstanceId": "i-3333333333example",
            "InstanceType": "trn1.32xlarge",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1212121212example",
                "nn-1211122211example",
```

```
                "nn-1311133311example"
            ],
            "ZoneId": "usw2-az4",
            "AvailabilityZone": "us-west-2d"
        },
        {
            "InstanceId": "i-444444444example",
            "InstanceType": "trn1.2xlarge",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-5434334334example",
                "nn-1235301234example"
            ],
            "ZoneId": "usw2-az2",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        }
    ],
    "NextToken": "SomeEncryptedToken"
}
```

その他の例を含む詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンストポロジー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeInstanceTopology」を参照してください。

### describe-instance-type-offerings

次のコード例は、describe-instance-type-offerings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: リージョンで提供されるインスタンスタイプを一覧表示するには

次の describe-instance-type-offerings の例では、AWS CLI のデフォルトのリージョンとして設定されたリージョンで提供されるインスタンスタイプを一覧表示します。

```
aws ec2 describe-instance-type-offerings
```

別のリージョンで提供されるインスタンスタイプを一覧表示するには、--region パラメータを使用してリージョンを指定します。

```
aws ec2 describe-instance-type-offerings \
    --region us-east-2
```

出力:

```
{
  "InstanceTypeOfferings": [
      {
          "InstanceType": "m5.2xlarge",
          "LocationType": "region",
          "Location": "us-east-2"
      },
      {
          "InstanceType": "t3.micro",
          "LocationType": "region",
          "Location": "us-east-2"
      },
      ...
  ]
}
```

例 2: アベイラビリティーゾーンで提供されるインスタンスタイプを一覧表示するには

次の describe-instance-type-offerings の例では、指定したアベイラビリティーゾーンで提供されるインスタンスタイプを一覧表示します。アベイラビリティーゾーンは、指定されたリージョンにある必要があります。

```
aws ec2 describe-instance-type-offerings \
    --location-type availability-zone \
    --filters Name=location,Values=us-east-2a \
    --region us-east-2
```

例 3: インスタンスタイプがサポートされているかどうかを確認するには

次の describe-instance-type-offerings コマンドは、指定されたリージョンで c5.xlarge インスタンスタイプがサポートされているかどうかを示します。

```
aws ec2 describe-instance-type-offerings \
    --filters Name=instance-type,Values=c5.xlarge \
    --region us-east-2
```

次の describe-instance-type-offerings の例では、指定したリージョン内でサポートされている C5 インスタンスタイプをすべて一覧表示します。

```
aws ec2 describe-instance-type-offerings \
    --filters Name=instance-type,Values=c5* \
    --query "InstanceTypeOfferings[].InstanceType" \
    --region us-east-2
```

出力:

```
[
    "c5d.12xlarge",
    "c5d.9xlarge",
    "c5n.xlarge",
    "c5.xlarge",
    "c5d.metal",
    "c5n.metal",
    "c5.large",
    "c5d.2xlarge",
    "c5n.4xlarge",
    "c5.2xlarge",
    "c5n.large",
    "c5n.9xlarge",
    "c5d.large",
    "c5.18xlarge",
    "c5d.18xlarge",
    "c5.12xlarge",
    "c5n.18xlarge",
    "c5.metal",
    "c5d.4xlarge",
    "c5.24xlarge",
    "c5d.xlarge",
    "c5n.2xlarge",
    "c5d.24xlarge",
    "c5.9xlarge",
    "c5.4xlarge"
]
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeInstanceTypeOfferings」を参照してください。

### describe-instance-types

次のコード例は、describe-instance-types を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: インスタンスタイプを説明するには

次の describe-instance-types の例では、指定されたインスタンスタイプの詳細を表示します。

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --instance-types t2.micro
```

出力:

```
{
    "InstanceTypes": [
        {
            "InstanceType": "t2.micro",
            "CurrentGeneration": true,
            "FreeTierEligible": true,
            "SupportedUsageClasses": [
                "on-demand",
                "spot"
            ],
            "SupportedRootDeviceTypes": [
                "ebs"
            ],
            "BareMetal": false,
            "Hypervisor": "xen",
            "ProcessorInfo": {
                "SupportedArchitectures": [
                    "i386",
                    "x86_64"
                ],
                "SustainedClockSpeedInGhz": 2.5
            },
            "VCpuInfo": {
                "DefaultVCpus": 1,
                "DefaultCores": 1,
                "DefaultThreadsPerCore": 1,
                "ValidCores": [
```

```
                    1
                ],
                "ValidThreadsPerCore": [
                    1
                ]
            },
            "MemoryInfo": {
                "SizeInMiB": 1024
            },
            "InstanceStorageSupported": false,
            "EbsInfo": {
                "EbsOptimizedSupport": "unsupported",
                "EncryptionSupport": "supported"
            },
            "NetworkInfo": {
                "NetworkPerformance": "Low to Moderate",
                "MaximumNetworkInterfaces": 2,
                "Ipv4AddressesPerInterface": 2,
                "Ipv6AddressesPerInterface": 2,
                "Ipv6Supported": true,
                "EnaSupport": "unsupported"
            },
            "PlacementGroupInfo": {
                "SupportedStrategies": [
                    "partition",
                    "spread"
                ]
            },
            "HibernationSupported": false,
            "BurstablePerformanceSupported": true,
            "DedicatedHostsSupported": false,
            "AutoRecoverySupported": true
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud User Guide for Linux Instances」の「Instance Types」を参照してください。

例 2: 使用可能なインスタンスタイプをフィルタリングするには

フィルターを指定して、特定の特性を持つインスタンスタイプに結果を絞り込めます。次の `describe-instance-types` の例では、休止状態をサポートするインスタンスタイプを一覧表示しています。

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters Name=hibernation-supported,Values=true --query
 'InstanceTypes[*].InstanceType'
```

出力:

```
[
    "m5.8xlarge",
    "r3.large",
    "c3.8xlarge",
    "r5.large",
    "m4.4xlarge",
    "c4.large",
    "m5.xlarge",
    "m4.xlarge",
    "c3.large",
    "c4.8xlarge",
    "c4.4xlarge",
    "c5.xlarge",
    "c5.12xlarge",
    "r5.4xlarge",
    "c5.4xlarge"
]
```

詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud User Guide for Linux Instances」の「Instance Types」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeInstanceTypes」を参照してください。

### `describe-instances`

次のコード例は、`describe-instances` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: インスタンスを説明するには

次の describe-instances の例では、指定したインスタンスを示しています。

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

出力:

```
{
    "Reservations": [
        {
            "Groups": [],
            "Instances": [
                {
                    "AmiLaunchIndex": 0,
                    "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
                    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
                    "InstanceType": "t3.nano",
                    "KeyName": "my-key-pair",
                    "LaunchTime": "2022-11-15T10:48:59+00:00",
                    "Monitoring": {
                        "State": "disabled"
                    },
                    "Placement": {
                        "AvailabilityZone": "us-east-2a",
                        "GroupName": "",
                        "Tenancy": "default"
                    },
                    "PrivateDnsName": "ip-10-0-0-157.us-east-2.compute.internal",
                    "PrivateIpAddress": "10-0-0-157",
                    "ProductCodes": [],
                    "PublicDnsName": "ec2-34-253-223-13.us-
east-2.compute.amazonaws.com",
                    "PublicIpAddress": "34.253.223.13",
                    "State": {
                        "Code": 16,
                        "Name": "running"
                    },
                    "StateTransitionReason": "",
                    "SubnetId": "subnet-04a636d18e83cfacb",
                    "VpcId": "vpc-1234567890abcdef0",
                    "Architecture": "x86_64",
                    "BlockDeviceMappings": [
                        {
```

```
                            "DeviceName": "/dev/xvda",
                            "Ebs": {
                                "AttachTime": "2022-11-15T10:49:00+00:00",
                                "DeleteOnTermination": true,
                                "Status": "attached",
                                "VolumeId": "vol-02e6ccdca7de29cf2"
                            }
                        }
                    ],
                    "ClientToken": "1234abcd-1234-abcd-1234-d46a8903e9bc",
                    "EbsOptimized": true,
                    "EnaSupport": true,
                    "Hypervisor": "xen",
                    "IamInstanceProfile": {
                        "Arn": "arn:aws:iam::111111111111:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup",
                        "Id": "11111111111111111111"
                    },
                    "NetworkInterfaces": [
                        {
                            "Association": {
                                "IpOwnerId": "amazon",
                                "PublicDnsName": "ec2-34-253-223-13.us-
east-2.compute.amazonaws.com",
                                "PublicIp": "34.253.223.13"
                            },
                            "Attachment": {
                                "AttachTime": "2022-11-15T10:48:59+00:00",
                                "AttachmentId": "eni-attach-1234567890abcdefg",
                                "DeleteOnTermination": true,
                                "DeviceIndex": 0,
                                "Status": "attached",
                                "NetworkCardIndex": 0
                            },
                            "Description": "",
                            "Groups": [
                                {
                                    "GroupName": "launch-wizard-146",
                                    "GroupId": "sg-1234567890abcdefg"
                                }
                            ],
                            "Ipv6Addresses": [],
                            "MacAddress": "00:11:22:33:44:55",
                            "NetworkInterfaceId": "eni-1234567890abcdefg",
```

```
                            "OwnerId": "104024344472",
                            "PrivateDnsName": "ip-10-0-0-157.us-
east-2.compute.internal",
                            "PrivateIpAddress": "10-0-0-157",
                            "PrivateIpAddresses": [
                                {
                                    "Association": {
                                        "IpOwnerId": "amazon",
                                        "PublicDnsName": "ec2-34-253-223-13.us-
east-2.compute.amazonaws.com",
                                        "PublicIp": "34.253.223.13"
                                    },
                                    "Primary": true,
                                    "PrivateDnsName": "ip-10-0-0-157.us-
east-2.compute.internal",
                                    "PrivateIpAddress": "10-0-0-157"
                                }
                            ],
                            "SourceDestCheck": true,
                            "Status": "in-use",
                            "SubnetId": "subnet-1234567890abcdefg",
                            "VpcId": "vpc-1234567890abcdefg",
                            "InterfaceType": "interface"
                        }
                    ],
                    "RootDeviceName": "/dev/xvda",
                    "RootDeviceType": "ebs",
                    "SecurityGroups": [
                        {
                            "GroupName": "launch-wizard-146",
                            "GroupId": "sg-1234567890abcdefg"
                        }
                    ],
                    "SourceDestCheck": true,
                    "Tags": [
                        {
                            "Key": "Name",
                            "Value": "my-instance"
                        }
                    ],
                    "VirtualizationType": "hvm",
                    "CpuOptions": {
                        "CoreCount": 1,
                        "ThreadsPerCore": 2
```

```
                    },
                    "CapacityReservationSpecification": {
                        "CapacityReservationPreference": "open"
                    },
                    "HibernationOptions": {
                        "Configured": false
                    },
                    "MetadataOptions": {
                        "State": "applied",
                        "HttpTokens": "optional",
                        "HttpPutResponseHopLimit": 1,
                        "HttpEndpoint": "enabled",
                        "HttpProtocolIpv6": "disabled",
                        "InstanceMetadataTags": "enabled"
                    },
                    "EnclaveOptions": {
                        "Enabled": false
                    },
                    "PlatformDetails": "Linux/UNIX",
                    "UsageOperation": "RunInstances",
                    "UsageOperationUpdateTime": "2022-11-15T10:48:59+00:00",
                    "PrivateDnsNameOptions": {
                        "HostnameType": "ip-name",
                        "EnableResourceNameDnsARecord": true,
                        "EnableResourceNameDnsAAAARecord": false
                    },
                    "MaintenanceOptions": {
                        "AutoRecovery": "default"
                    }
                }
            ],
            "OwnerId": "111111111111",
            "ReservationId": "r-1234567890abcdefg"
        }
    ]
}
```

例 2: 指定したタイプのインスタンスをフィルタリングするには

次の describe-instances の例では、フィルターを使用して、指定されたタイプのインスタンスに結果の範囲を限定しています。

```
aws ec2 describe-instances \
```

```
    --filters Name=instance-type,Values=m5.large
```

出力例については、例 1 を参照してください。

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「CLI を使用した一覧表示およびフィルタリング」を参照してください。

例 3: 指定したタイプとアベイラビリティーゾーンでインスタンスをフィルタリングするには

次の describe-instances の例では、複数のフィルターを使用して、指定されたアベイラビリティーゾーンにある、指定されたタイプのインスタンスに結果を絞り込みます。

```
aws ec2 describe-instances \
    --filters Name=instance-type,Values=t2.micro,t3.micro Name=availability-
zone,Values=us-east-2c
```

出力例については、例 1 を参照してください。

例 4: JSON ファイルを使用して、指定したタイプとアベイラビリティーゾーンでインスタンスをフィルタリングするには

次の describe-instances の例では、JSON 入力ファイルを使用して、前の例と同じフィルタリングを実行します。フィルターが複雑になるほど、JSON ファイル内での指定が簡単になります。

```
aws ec2 describe-instances \
    --filters file://filters.json
```

filters.json の内容:

```
[
    {
        "Name": "instance-type",
        "Values": ["t2.micro", "t3.micro"]
    },
    {
        "Name": "availability-zone",
        "Values": ["us-east-2c"]
    }
]
```

出力例については、例 1 を参照してください。

例 5: 指定した Owner タグを持つインスタンスをフィルタリングするには

次の `describe-instances` の例では、タグフィルターを使用して、タグ値に関係なく、指定されたタグキー (Owner) のタグを持つインスタンスに結果を絞り込みます。

```
aws ec2 describe-instances \
    --filters "Name=tag-key,Values=Owner"
```

出力例については、例 1 を参照してください。

例 6: 指定した my-team タグ値を持つインスタンスをフィルタリングするには

次の `describe-instances` の例では、タグフィルターを使用して、タグキーに関係なく、指定されたタグ値 (my-team) のタグを持つインスタンスに結果を絞り込みます。

```
aws ec2 describe-instances \
    --filters "Name=tag-value,Values=my-team"
```

出力例については、例 1 を参照してください。

例 7: 指定した Owner タグと my-team 値を持つインスタンスをフィルタリングするには

次の `describe-instances` の例では、タグフィルターを使用して、指定したタグ (Owner=my-team) を持つインスタンスに結果を絞り込みます。

```
aws ec2 describe-instances \
    --filters "Name=tag:Owner,Values=my-team"
```

出力例については、例 1 を参照してください。

例 8: すべてのインスタンスのインスタンス ID とサブネット ID のみを表示するには

次の `describe-instances` の例では、`--query` パラメータを使用して、すべてのインスタンスのインスタンス ID とサブネット ID のみを JSON 形式で表示します。

Linux および macOS:

```
aws ec2 describe-instances \
```

```
    --query 'Reservations[*].Instances[*].{Instance:InstanceId,Subnet:SubnetId}' \
    --output json
```

Windows:

```
aws ec2 describe-instances ^
    --query "Reservations[*].Instances[*].{Instance:InstanceId,Subnet:SubnetId}" ^
    --output json
```

出力:

```
[
    {
        "Instance": "i-057750d42936e468a",
        "Subnet": "subnet-069beee9b12030077"
    },
    {
        "Instance": "i-001efd250faaa6ffa",
        "Subnet": "subnet-0b715c6b7db68927a"
    },
    {
        "Instance": "i-027552a73f021f3bd",
        "Subnet": "subnet-0250c25a1f4e15235"
    }
    ...
]
```

例 9: 指定したタイプのインスタンスをフィルタリングし、そのインスタンス ID のみを表示するには

次の describe-instances の例では、フィルターを使用して、指定されたタイプのインスタンスに結果を絞り込み、--query パラメータを使用してインスタンス ID のみを表示します。

```
aws ec2 describe-instances \
    --filters "Name=instance-type,Values=t2.micro" \
    --query "Reservations[*].Instances[*].[InstanceId]" \
    --output text
```

出力:

```
i-031c0dc19de2fb70c
```

```
i-00d8bff789a736b75
i-0b715c6b7db68927a
i-0626d4edd54f1286d
i-00b8ae04f9f99908e
i-0fc71c25d2374130c
```

例 10: 指定したタイプのインスタンスをフィルタリングし、インスタンス ID、アベイラビリティーゾーン、指定したタグ値のみを表示するには

次の describe-instances の例では、tag-key という名前のタグを持つインスタンスのインスタンス ID、アベイラビリティーゾーン、および Name タグの値を表形式で表示します。

Linux および macOS:

```
aws ec2 describe-instances \
    --filters Name=tag-key,Values=Name \
    --query 'Reservations[*].Instances[*].
{Instance:InstanceId,AZ:Placement.AvailabilityZone,Name:Tags[?Key==`Name`]|
[0].Value}' \
    --output table
```

Windows:

```
aws ec2 describe-instances ^
    --filters Name=tag-key,Values=Name ^
    --query "Reservations[*].Instances[*].
{Instance:InstanceId,AZ:Placement.AvailabilityZone,Name:Tags[?Key=='Name']|
[0].Value}" ^
    --output table
```

出力:

```
-------------------------------------------------------------
|                    DescribeInstances                      |
+--------------+-----------------------+--------------------+
|      AZ      |       Instance        |        Name        |
+--------------+-----------------------+--------------------+
|  us-east-2b  |  i-057750d42936e468a  |  my-prod-server    |
|  us-east-2a  |  i-001efd250faaa6ffa  |  test-server-1     |
|  us-east-2a  |  i-027552a73f021f3bd  |  test-server-2     |
+--------------+-----------------------+--------------------+
```

例 11: パーティションプレイスメントグループ内のインスタンスを説明するには

次の describe-instances の例では、指定したインスタンスを示しています。出力にはインスタンスのプレイスメント情報が含まれています。この情報にはインスタンスのプレイスメントグループ名とパーティション番号が含まれます。

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-ids i-0123a456700123456 \
    --query "Reservations[*].Instances[*].Placement"
```

出力:

```
[
    [
        {
            "AvailabilityZone": "us-east-1c",
            "GroupName": "HDFS-Group-A",
            "PartitionNumber": 3,
            "Tenancy": "default"
        }

    ]
]
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「プレイスメントグループのインスタンスの説明」を参照してください。

例 12: 指定したプレイスメントグループとパーティション番号を持つインスタンスでフィルタリングするには

次の describe-instances の例では、指定したプレイスメントグループとパーティション番号のインスタンスのみに結果をフィルタリングします。

```
aws ec2 describe-instances \
    --filters "Name=placement-group-name,Values=HDFS-Group-A" "Name=placement-
partition-number,Values=7"
```

次の例では、出力の関連情報のみが表示されます。

```
"Instances": [
```

```
    {
        "InstanceId": "i-0123a456700123456",
        "InstanceType": "r4.large",
        "Placement": {
            "AvailabilityZone": "us-east-1c",
            "GroupName": "HDFS-Group-A",
            "PartitionNumber": 7,
            "Tenancy": "default"
        }
    },
    {
        "InstanceId": "i-9876a543210987654",
        "InstanceType": "r4.large",
        "Placement": {
            "AvailabilityZone": "us-east-1c",
            "GroupName": "HDFS-Group-A",
            "PartitionNumber": 7,
            "Tenancy": "default"
        }
    ],
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「プレイスメントグループのインスタンスの説明」を参照してください。

例 13: インスタンスメタデータのタグへのアクセスを許可するように設定されているインスタンスに絞り込むには

次の describe-instances の例では、インスタンスメタデータからインスタンスタグへのアクセスを許可するように設定されているインスタンスのみに結果をフィルタリングします。

```
aws ec2 describe-instances \
    --filters "Name=metadata-options.instance-metadata-tags,Values=enabled" \
    --query "Reservations[*].Instances[*].InstanceId" \
    --output text
```

次のような出力が予想されます。

```
i-1234567890abcdefg
i-abcdefg1234567890
i-11111111aaaaaaaaa
i-aaaaaaaa111111111
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」でインスタンスメタデータ内のインスタンスタグの使用方法を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeInstances」を参照してください。

### describe-internet-gateways

次のコード例は、describe-internet-gateways を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インターネットゲートウェイを記述するには

次の describe-internet-gateways の例では、指定したインターネットゲートウェイについて説明します。

```
aws ec2 describe-internet-gateways \
    --internet-gateway-ids igw-0d0fb496b3EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "InternetGateways": [
        {
            "Attachments": [
                {
                    "State": "available",
                    "VpcId": "vpc-0a60eb65b4EXAMPLE"
                }
            ],
            "InternetGatewayId": "igw-0d0fb496b3EXAMPLE",
            "OwnerId": "123456789012",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "my-igw"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「インターネットゲートウェイ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeInternetGateways」を参照してください。

### describe-ipam-pools

次のコード例は、describe-ipam-pools を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IPAM プールの詳細を表示するには

次の describe-ipam-pools の例では、プールの詳細を表示します。

(Linux):

```
aws ec2 describe-ipam-pools \
    --filters Name=owner-id,Values=123456789012 Name=ipam-scope-id,Values=ipam-scope-02fc38cd4c48e7d38
```

(Windows):

```
aws ec2 describe-ipam-pools ^
    --filters Name=owner-id,Values=123456789012 Name=ipam-scope-id,Values=ipam-scope-02fc38cd4c48e7d38
```

出力:

```
{
    "IpamPools": [
        {
            "OwnerId": "123456789012",
            "IpamPoolId": "ipam-pool-02ec043a19bbe5d08",
            "IpamPoolArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam-pool/ipam-pool-02ec043a19bbe5d08",
            "IpamScopeArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam-scope/ipam-scope-02fc38cd4c48e7d38",
            "IpamScopeType": "private",
            "IpamArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam/ipam-08440e7a3acde3908",
            "IpamRegion": "us-east-1",
```

```
            "Locale": "None",
            "PoolDepth": 1,
            "State": "create-complete",
            "AutoImport": true,
            "AddressFamily": "ipv4",
            "AllocationMinNetmaskLength": 16,
            "AllocationMaxNetmaskLength": 26,
            "AllocationDefaultNetmaskLength": 24,
            "AllocationResourceTags": [
                {
                    "Key": "Environment",
                    "Value": "Preprod"
                }
            ],
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "Preprod pool"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeIpamPools」を参照してください。

### `describe-ipam-resource-discoveries`

次のコード例は、`describe-ipam-resource-discoveries` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: リソース検出の詳細を表示する

この例では、あなたは IPAM の委任された管理者として、別の AWS 組織の IPAM 管理者とリソース検出を作成して共有し、管理者が組織内のリソースの IP アドレスを管理およびモニタリングできるようにしたいと考えています。

この例は、次の場合に便利です。

リソース検出を作成しようとしましたが、上限の 1 に達したというエラーが表示されました。リソース検出を既に作成している可能性があることに気づき、アカウントで確認したいと考え

ます。IPAM で検出されていないリージョン内にリソースがあります。リソースに対して定義されている --operating-regions を表示し、そこにあるリソースを検出できるように、適切なリージョンを運用リージョンとして追加したことを確認します。

次の describe-ipam-resource-discoveries の例では、AWS アカウントのリソース検出の詳細を一覧表示します。AWS リージョンごとに 1 つのリソース検出を行うことができます。

```
aws ec2 describe-ipam-resource-discoveries \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "IpamResourceDiscoveries": [
        {
            "OwnerId": "149977607591",
            "IpamResourceDiscoveryId": "ipam-res-disco-0f8bdee9067137c0d",
            "IpamResourceDiscoveryArn": "arn:aws:ec2::149977607591:ipam-resource-
discovery/ipam-res-disco-0f8bdee9067137c0d",
            "IpamResourceDiscoveryRegion": "us-east-1",
            "OperatingRegions": [
                {
                    "RegionName": "us-east-1"
                }
            ],
            "IsDefault": false,
            "State": "create-complete",
            "Tags": []
    }
]
}
```

詳細については、「Amazon VPC IPAM ユーザーガイド」の「Integrate IPAM with accounts outside of your organization」を参照してください。

例 2: リソース検出 ID のみを表示する

次の describe-ipam-resource-discoveries の例では、AWS アカウントのリソース検出の ID を一覧表示します。AWS リージョンごとに 1 つのリソース検出を行うことができます。

```
aws ec2 describe-ipam-resource-discoveries \
```

```
    --query "IpamResourceDiscoveries[*].IpamResourceDiscoveryId" \
    --output text
```

出力:

```
ipam-res-disco-0481e39b242860333
```

詳細については、「Amazon VPC IPAM ユーザーガイド」の「Integrate IPAM with accounts outside of your organization」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeIpamResourceDiscoveries」を参照してください。

### describe-ipam-resource-discovery-associations

次のコード例は、describe-ipam-resource-discovery-associations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IPAM とのすべてのリソース検出の関連付けを表示するには

この例では、あなたは IPAM の委任された管理者として、他のアカウントを自身の IPAM と統合するためにリソース検出を自身の IPAM に関連付けています。IPAM がリソース検出の運用リージョン内にあるリソースを期待どおりに検出していないことに気付きました。リソース検出のステータスと状態をチェックして、それを作成したアカウントがまだアクティブであり、リソース検出がまだ共有されていることを確認します。

--region は IPAM のホームリージョンである必要があります。

次の describe-ipam-resource-discovery-associations の例では、AWS アカウントのリソース検出の関連付けを一覧表示します。

```
aws ec2 describe-ipam-resource-discovery-associations \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "IpamResourceDiscoveryAssociations": [
```

```
        {
            "OwnerId": "320805250157",
            "IpamResourceDiscoveryAssociationId": "ipam-res-disco-
assoc-05e6b45eca5bf5cf7",
            "IpamResourceDiscoveryAssociationArn": "arn:aws:ec2::320805250157:ipam-
resource-discovery-association/ipam-res-disco-assoc-05e6b45eca5bf5cf7",
            "IpamResourceDiscoveryId": "ipam-res-disco-0f4ef577a9f37a162",
            "IpamId": "ipam-005f921c17ebd5107",
            "IpamArn": "arn:aws:ec2::320805250157:ipam/ipam-005f921c17ebd5107",
            "IpamRegion": "us-east-1",
            "IsDefault": true,
            "ResourceDiscoveryStatus": "active",
            "State": "associate-complete",
            "Tags": []
        },
        {
            "OwnerId": "149977607591",
            "IpamResourceDiscoveryAssociationId": "ipam-res-disco-
assoc-0dfd21ae189ab5f62",
            "IpamResourceDiscoveryAssociationArn": "arn:aws:ec2::149977607591:ipam-
resource-discovery-association/ipam-res-disco-assoc-0dfd21ae189ab5f62",
            "IpamResourceDiscoveryId": "ipam-res-disco-0365d2977fc1672fe",
            "IpamId": "ipam-005f921c17ebd5107",
            "IpamArn": "arn:aws:ec2::149977607591:ipam/ipam-005f921c17ebd5107",
            "IpamRegion": "us-east-1",
            "IsDefault": false,
            "ResourceDiscoveryStatus": "active",
            "State": "create-complete",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

この例では、このコマンドを実行した後、あなたはデフォルト以外のリソース検出が 1 つあることに気づきます ("IsDefault": false ``) that is ``"ResourceDiscoveryStatus": "not-found" と"State": "create-complete"。リソース検出の所有者のアカウントは解約されています。別のケースで、"ResourceDiscoveryStatus": "not-found" および "State": "associate-complete" であることに気付いた場合は、これは次のいずれかが発生したことを示します。

リソース検出がリソース検出の所有者によって削除された。リソース検出の所有者がリソース検出の共有を解除した。

詳細については、「Amazon VPC IPAM ユーザーガイド」の「Integrate IPAM with accounts outside of your organization」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeIpamResourceDiscoveryAssociations」を参照してください。

### describe-ipam-scopes

次のコード例は、describe-ipam-scopes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IPAM スコープの詳細を表示するには

次の describe-ipam-scopes の例では、スコープの詳細を表示します。

```
aws ec2 describe-ipam-scopes \
    --filters Name=owner-id,Values=123456789012 Name=ipam-
id,Values=ipam-08440e7a3acde3908
```

出力:

```
{
    "IpamScopes": [
        {
            "OwnerId": "123456789012",
            "IpamScopeId": "ipam-scope-02fc38cd4c48e7d38",
            "IpamScopeArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam-scope/ipam-
scope-02fc38cd4c48e7d38",
            "IpamArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam/ipam-08440e7a3acde3908",
            "IpamRegion": "us-east-1",
            "IpamScopeType": "private",
            "IsDefault": true,
            "PoolCount": 2,
            "State": "create-complete",
            "Tags": []
        },
        {
            "OwnerId": "123456789012",
            "IpamScopeId": "ipam-scope-0b9eed026396dbc16",
            "IpamScopeArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam-scope/ipam-
scope-0b9eed026396dbc16",
            "IpamArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam/ipam-08440e7a3acde3908",
```

```
            "IpamRegion": "us-east-1",
            "IpamScopeType": "public",
            "IsDefault": true,
            "PoolCount": 0,
            "State": "create-complete",
            "Tags": []
        },
        {
            "OwnerId": "123456789012",
            "IpamScopeId": "ipam-scope-0f1aff29486355c22",
            "IpamScopeArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam-scope/ipam-
scope-0f1aff29486355c22",
            "IpamArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam/ipam-08440e7a3acde3908",
            "IpamRegion": "us-east-1",
            "IpamScopeType": "private",
            "IsDefault": false,
            "Description": "Example description",
            "PoolCount": 0,
            "State": "create-complete",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "Example name value"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeIpamScopes」を参照してください。

### `describe-ipams`

次のコード例は、`describe-ipams` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IPAM の詳細を表示するには

次の `describe-ipams` の例では、IPAM の詳細を表示します。

```
aws ec2 describe-ipams \
```

```
    --filters Name=owner-id,Values=123456789012
```

出力:

```
{
    "Ipams": [
        {
            "OwnerId": "123456789012",
            "IpamId": "ipam-08440e7a3acde3908",
            "IpamArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam/ipam-08440e7a3acde3908",
            "IpamRegion": "us-east-1",
            "PublicDefaultScopeId": "ipam-scope-0b9eed026396dbc16",
            "PrivateDefaultScopeId": "ipam-scope-02fc38cd4c48e7d38",
            "ScopeCount": 3,
            "OperatingRegions": [
                {
                    "RegionName": "us-east-1"
                },
                {
                    "RegionName": "us-east-2"
                },
                {
                    "RegionName": "us-west-1"
                }
            ],
            "State": "create-complete",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "ExampleIPAM"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeIpams」を参照してください。

### describe-ipv6-pools

次のコード例は、describe-ipv6-pools を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IPv6 アドレスプールを記述するには

次の describe-ipv6-pools の例では、すべての IPv6 アドレスプールの詳細を表示します。

```
aws ec2 describe-ipv6-pools
```

出力:

```
{
    "Ipv6Pools": [
        {
            "PoolId": "ipv6pool-ec2-012345abc12345abc",
            "PoolCidrBlocks": [
                {
                    "Cidr": "2001:db8:123::/48"
                }
            ],
            "Tags": [
                {
                    "Key": "pool-1",
                    "Value": "public"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeIpv6Pools」を参照してください。

### describe-key-pairs

次のコード例は、describe-key-pairs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キーペアを表示するには

次の describe-key-pairs の例では、指定されたキーペアの情報が表示されます。

```
aws ec2 describe-key-pairs \
    --key-names my-key-pair
```

出力:

```
{
    "KeyPairs": [
        {
            "KeyPairId": "key-0b94643da6EXAMPLE",
            "KeyFingerprint":
 "1f:51:ae:28:bf:89:e9:d8:1f:25:5d:37:2d:7d:b8:ca:9f:f5:f1:6f",
            "KeyName": "my-key-pair",
            "KeyType": "rsa",
            "Tags": [],
            "CreateTime": "2022-05-27T21:51:16.000Z"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「パブリックキーの説明」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeKeyPairs」を参照してください。

### describe-launch-template-versions

次のコード例は、describe-launch-template-versions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

起動テンプレートのバージョンを記述するには

この例では、指定された起動テンプレートのバージョンを記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-launch-template-versions --launch-template-id lt-068f72b72934aff71
```

出力:

```
{
```

```
    "LaunchTemplateVersions": [
        {
            "LaunchTemplateId": "lt-068f72b72934aff71",
            "LaunchTemplateName": "Webservers",
            "VersionNumber": 3,
            "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789102:root",
            "LaunchTemplateData": {
                "KeyName": "kp-us-east",
                "ImageId": "ami-6057e21a",
                "InstanceType": "t2.small",
                "NetworkInterfaces": [
                    {
                        "SubnetId": "subnet-7b16de0c",
                        "DeviceIndex": 0,
                        "Groups": [
                            "sg-7c227019"
                        ]
                    }
                ]
            },
            "DefaultVersion": false,
            "CreateTime": "2017-11-20T13:19:54.000Z"
        },
        {
            "LaunchTemplateId": "lt-068f72b72934aff71",
            "LaunchTemplateName": "Webservers",
            "VersionNumber": 2,
            "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789102:root",
            "LaunchTemplateData": {
                "KeyName": "kp-us-east",
                "ImageId": "ami-6057e21a",
                "InstanceType": "t2.medium",
                "NetworkInterfaces": [
                    {
                        "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
                        "DeviceIndex": 0,
                        "Groups": [
                            "sg-7c227019"
                        ]
                    }
                ]
            },
            "DefaultVersion": false,
            "CreateTime": "2017-11-20T13:12:32.000Z"
```

```
        },
        {
            "LaunchTemplateId": "lt-068f72b72934aff71",
            "LaunchTemplateName": "Webservers",
            "VersionNumber": 1,
            "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789102:root",
            "LaunchTemplateData": {
                "UserData": "",
                "KeyName": "kp-us-east",
                "ImageId": "ami-aabbcc11",
                "InstanceType": "t2.medium",
                "NetworkInterfaces": [
                    {
                        "SubnetId": "subnet-7b16de0c",
                        "DeviceIndex": 0,
                        "DeleteOnTermination": false,
                        "Groups": [
                            "sg-7c227019"
                        ],
                        "AssociatePublicIpAddress": true
                    }
                ]
            },
            "DefaultVersion": true,
            "CreateTime": "2017-11-20T12:52:33.000Z"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeLaunchTemplateVersions」を参照してください。

### describe-launch-templates

次のコード例は、describe-launch-templates を使用する方法を示しています。

AWS CLI

起動テンプレートを記述するには

この例では、起動テンプレートを記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-launch-templates
```

出力:

```
{
  "LaunchTemplates": [
      {
          "LatestVersionNumber": 2,
          "LaunchTemplateId": "lt-0e06d290751193123",
          "LaunchTemplateName": "TemplateForWebServer",
          "DefaultVersionNumber": 2,
          "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:root",
          "CreateTime": "2017-11-27T09:30:23.000Z"
      },
      {
          "LatestVersionNumber": 6,
          "LaunchTemplateId": "lt-0c45b5e061ec98456",
          "LaunchTemplateName": "DBServersTemplate",
          "DefaultVersionNumber": 1,
          "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:root",
          "CreateTime": "2017-11-20T09:25:22.000Z"
      },
      {
          "LatestVersionNumber": 1,
          "LaunchTemplateId": "lt-0d47d774e8e52dabc",
          "LaunchTemplateName": "MyLaunchTemplate2",
          "DefaultVersionNumber": 1,
          "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:root",
          "CreateTime": "2017-11-02T12:06:21.000Z"
      },
      {
          "LatestVersionNumber": 3,
          "LaunchTemplateId": "lt-01e5f948eb4f589d6",
          "LaunchTemplateName": "testingtemplate2",
          "DefaultVersionNumber": 1,
          "CreatedBy": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/AdminRole/
i-03ee35176e2e5aabc",
          "CreateTime": "2017-12-01T08:19:48.000Z"
      },
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeLaunchTemplates」を参照してください。

### describe-local-gateway-route-table-virtual-interface-group-associations

次のコード例は、describe-local-gateway-route-table-virtual-interface-group-associations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

仮想インターフェイスグループとローカルゲートウェイのルートテーブル間の関連付けを記述するには

次の describe-local-gateway-route-table-virtual-interface-group-associations の例では、AWS アカウント内の仮想インターフェイスグループとローカルゲートウェイのルートテーブル間の関連付けについて説明します。

```
aws ec2 describe-local-gateway-route-table-virtual-interface-group-associations
```

出力:

```
{
    "LocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations": [
        {
            "LocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociationId": "lgw-vif-grp-assoc-07145b276bEXAMPLE",
            "LocalGatewayVirtualInterfaceGroupId": "lgw-vif-grp-07145b276bEXAMPLE",
            "LocalGatewayId": "lgw-0ab1c23d4eEXAMPLE",
            "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-059615ef7dEXAMPLE",
            "LocalGatewayRouteTableArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:local-gateway-route-table/lgw-rtb-059615ef7dEXAMPLE",
            "OwnerId": "123456789012",
            "State": "associated",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Outposts ユーザーガイド」の「Working with local gateways」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations」を参照してください。

### describe-local-gateway-route-table-vpc-associations

次のコード例は、describe-local-gateway-route-table-vpc-associations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC とローカルゲートウェイのルートテーブル間の関連付けを記述するには

次の describe-local-gateway-route-table-vpc-associations の例では、VPC とローカルゲートウェイのルートテーブル間の指定した関連付けの情報を表示します。

```
aws ec2 describe-local-gateway-route-table-vpc-associations \
    --local-gateway-route-table-vpc-association-ids lgw-vpc-assoc-0e0f27af15EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "LocalGatewayRouteTableVpcAssociation": {
        "LocalGatewayRouteTableVpcAssociationId": "lgw-vpc-assoc-0e0f27af1EXAMPLE",
        "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-059615ef7dEXAMPLE",
        "LocalGatewayId": "lgw-09b493aa7cEXAMPLE",
        "VpcId": "vpc-0efe9bde08EXAMPLE",
        "State": "associated"
    }
}
```

詳細については、「 Outposts ユーザーガイド」の「ローカルゲートウェイルートテーブル」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations」を参照してください。

### describe-local-gateway-route-tables

次のコード例は、describe-local-gateway-route-tables を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ローカルゲートウェイのルートテーブルを記述するには

次の describe-local-gateway-route-tables の例では、ローカルゲートウェイのルートテーブルの詳細を表示します。

```
aws ec2 describe-local-gateway-route-tables
```

出力:

```
{
    "LocalGatewayRouteTables": [
        {
            "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-059615ef7deEXAMPLE",
            "LocalGatewayId": "lgw-09b493aa7cEXAMPLE",
            "OutpostArn": "arn:aws:outposts:us-west-2:111122223333:outpost/
op-0dc11b66edEXAMPLE",
            "State": "available"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeLocalGatewayRouteTables」を参照してください。

### describe-local-gateway-virtual-interface-groups

次のコード例は、describe-local-gateway-virtual-interface-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ローカルゲートウェイ仮想インターフェイスグループを記述するには

次の describe-local-gateway-virtual-interface-groups の例では、AWS アカウント内のローカルゲートウェイの仮想インターフェイスグループについて説明します。

```
aws ec2 describe-local-gateway-virtual-interface-groups
```

出力:

```
{
    "LocalGatewayVirtualInterfaceGroups": [
        {
            "LocalGatewayVirtualInterfaceGroupId": "lgw-vif-grp-07145b276bEXAMPLE",
            "LocalGatewayVirtualInterfaceIds": [
                "lgw-vif-01a23bc4d5EXAMPLE",
                "lgw-vif-543ab21012EXAMPLE"
            ],
            "LocalGatewayId": "lgw-0ab1c23d4eEXAMPLE",
            "OwnerId": "123456789012",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Outposts ユーザーガイド」の「Working with local gateways」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeLocalGatewayVirtualInterfaceGroups」を参照してください。

### describe-local-gateway-virtual-interfaces

次のコード例は、describe-local-gateway-virtual-interfaces を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ローカルゲートウェイ仮想インターフェイスを記述するには

次の describe-local-gateway-virtual-interfaces の例では、AWS アカウント内のローカルゲートウェイの仮想インターフェイスについて説明します。

```
aws ec2 describe-local-gateway-virtual-interfaces
```

出力:

```
{
    "LocalGatewayVirtualInterfaces": [
        {
            "LocalGatewayVirtualInterfaceId": "lgw-vif-01a23bc4d5EXAMPLE",
            "LocalGatewayId": "lgw-0ab1c23d4eEXAMPLE",
```

```
            "Vlan": 2410,
            "LocalAddress": "0.0.0.0/0",
            "PeerAddress": "0.0.0.0/0",
            "LocalBgpAsn": 65010,
            "PeerBgpAsn": 65000,
            "OwnerId": "123456789012",
            "Tags": []
        },
        {
            "LocalGatewayVirtualInterfaceId": "lgw-vif-543ab21012EXAMPLE",
            "LocalGatewayId": "lgw-0ab1c23d4eEXAMPLE",
            "Vlan": 2410,
            "LocalAddress": "0.0.0.0/0",
            "PeerAddress": "0.0.0.0/0",
            "LocalBgpAsn": 65010,
            "PeerBgpAsn": 65000,
            "OwnerId": "123456789012",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Outposts ユーザーガイド」の「Working with local gateways」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces」を参照してください。

### describe-local-gateways

次のコード例は、describe-local-gateways を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ローカルゲートウェイを記述するには

次の describe-local-gateways の例では、使用可能なローカルゲートウェイの詳細を表示します。

```
aws ec2 describe-local-gateways
```

出力:

```
{
    "LocalGateways": [
        {
            "LocalGatewayId": "lgw-09b493aa7cEXAMPLE",
            "OutpostArn": "arn:aws:outposts:us-west-2:123456789012:outpost/
op-0dc11b66ed59f995a",
            "OwnerId": "123456789012",
            "State": "available"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeLocalGateways」を参照してください。

### describe-locked-snapshots

次のコード例は、describe-locked-snapshots を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットのロックのステータスを記述するには

次の describe-locked-snapshots の例では、指定したスナップショットのロックのステータスについて説明します。

```
aws ec2 describe-locked-snapshots \
    --snapshot-ids snap-0b5e733b4a8df6e0d
```

出力:

```
{
    "Snapshots": [
        {
            "OwnerId": "123456789012",
            "SnapshotId": "snap-0b5e733b4a8df6e0d",
            "LockState": "governance",
            "LockDuration": 365,
            "LockCreatedOn": "2024-05-05T00:56:06.208000+00:00",
            "LockDurationStartTime": "2024-05-05T00:56:06.208000+00:00",
            "LockExpiresOn": "2025-05-05T00:56:06.208000+00:00"
        }
```

```
    ]
}
```

詳細については、「Amazon EBS ユーザーガイド」の「Snapshot lock」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeLockedSnapshots」を参照してください。

### describe-managed-prefix-lists

次のコード例は、describe-managed-prefix-lists を使用する方法を示しています。

AWS CLI

マネージドプレフィックスリストを記述するには

次の describe-managed-prefix-lists の例では、AWS アカウント 123456789012 が所有するプレフィックスリストについて説明します。

```
aws ec2 describe-managed-prefix-lists \
    --filters Name=owner-id,Values=123456789012
```

出力:

```
{
    "PrefixLists": [
        {
            "PrefixListId": "pl-11223344556677aab",
            "AddressFamily": "IPv6",
            "State": "create-complete",
            "PrefixListArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:prefix-list/
pl-11223344556677aab",
            "PrefixListName": "vpc-ipv6-cidrs",
            "MaxEntries": 25,
            "Version": 1,
            "Tags": [],
            "OwnerId": "123456789012"
        },
        {
            "PrefixListId": "pl-0123456abcabcabc1",
            "AddressFamily": "IPv4",
            "State": "active",
```

```
            "PrefixListArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:prefix-list/
pl-0123456abcabcabc1",
            "PrefixListName": "vpc-cidrs",
            "MaxEntries": 10,
            "Version": 1,
            "Tags": [],
            "OwnerId": "123456789012"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「Managed prefix lists」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeManagedPrefixLists」を参照してください。

### `describe-moving-addresses`

次のコード例は、`describe-moving-addresses` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

移動アドレスを記述するには

この例では、移動するすべての Elastic IP アドレスを記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-moving-addresses
```

出力:

```
{
    "MovingAddressStatuses": [
        {
            "PublicIp": "198.51.100.0",
            "MoveStatus": "MovingToVpc"
        }
    ]
}
```

この例では、EC2-VPC プラットフォームに移動するすべてのアドレスを記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-moving-addresses --filters Name=moving-status,Values=MovingToVpc
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeMovingAddresses」を参照してください。

### describe-nat-gateways

次のコード例は、describe-nat-gateways を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: パブリック NAT ゲートウェイを記述するには

次の describe-nat-gateways の例では、指定したパブリック NAT ゲートウェイについて説明します。

```
aws ec2 describe-nat-gateways \
    --nat-gateway-id nat-01234567890abcdef
```

出力:

```
{
    "NatGateways": [
        {
            "CreateTime": "2023-08-25T01:56:51.000Z",
            "NatGatewayAddresses": [
                {
                    "AllocationId": "eipalloc-0790180cd2EXAMPLE",
                    "NetworkInterfaceId": "eni-09cc4b2558794f7f9",
                    "PrivateIp": "10.0.0.211",
                    "PublicIp": "54.85.121.213",
                    "AssociationId": "eipassoc-04d295cc9b8815b24",
                    "IsPrimary": true,
                    "Status": "succeeded"
                },
                {
                    "AllocationId": "eipalloc-0be6ecac95EXAMPLE",
                    "NetworkInterfaceId": "eni-09cc4b2558794f7f9",
                    "PrivateIp": "10.0.0.74",
                    "PublicIp": "3.211.231.218",
```

```
                    "AssociationId": "eipassoc-0f96bdca17EXAMPLE",
                    "IsPrimary": false,
                    "Status": "succeeded"
                }
            ],
            "NatGatewayId": "nat-01234567890abcdef",
            "State": "available",
            "SubnetId": "subnet-655eab5f08EXAMPLE",
            "VpcId": "vpc-098eb5ef58EXAMPLE",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "public-nat"
                }
            ],
            "ConnectivityType": "public"
        }
    ]
}
```

例 2: プライベート NAT ゲートウェイを記述するには

次の describe-nat-gateways の例では、指定したプライベート NAT ゲートウェイについて説明します。

```
aws ec2 describe-nat-gateways \
    --nat-gateway-id nat-1234567890abcdef0
```

出力:

```
{
    "NatGateways": [
        {
            "CreateTime": "2023-08-25T00:50:05.000Z",
            "NatGatewayAddresses": [
                {
                    "NetworkInterfaceId": "eni-0065a61b324d1897a",
                    "PrivateIp": "10.0.20.240",
                    "IsPrimary": true,
                    "Status": "succeeded"
                },
                {
                    "NetworkInterfaceId": "eni-0065a61b324d1897a",
```

```
                    "PrivateIp": "10.0.20.33",
                    "IsPrimary": false,
                    "Status": "succeeded"
                },
                {
                    "NetworkInterfaceId": "eni-0065a61b324d1897a",
                    "PrivateIp": "10.0.20.197",
                    "IsPrimary": false,
                    "Status": "succeeded"
                }
            ],
            "NatGatewayId": "nat-1234567890abcdef0",
            "State": "available",
            "SubnetId": "subnet-08fc749671EXAMPLE",
            "VpcId": "vpc-098eb5ef58EXAMPLE",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "private-nat"
                }
            ],
            "ConnectivityType": "private"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「NAT ゲートウェイ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeNatGateways」を参照してください。

### describe-network-acls

次のコード例は、describe-network-acls を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ネットワーク ACL を記述するには

次の describe-network-acls の例では、ネットワーク ACL の詳細を取得します。

```
aws ec2 describe-network-acls
```

出力:


```
{
    "NetworkAcls": [
        {
            "Associations": [
                {
                    "NetworkAclAssociationId": "aclassoc-0c1679dc41EXAMPLE",
                    "NetworkAclId": "acl-0ea1f54ca7EXAMPLE",
                    "SubnetId": "subnet-0931fc2fa5EXAMPLE"
                }
            ],
            "Entries": [
                {
                    "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
                    "Egress": true,
                    "Protocol": "-1",
                    "RuleAction": "allow",
                    "RuleNumber": 100
                },
                {
                    "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
                    "Egress": true,
                    "Protocol": "-1",
                    "RuleAction": "deny",
                    "RuleNumber": 32767
                },
                {
                    "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
                    "Egress": false,
                    "Protocol": "-1",
                    "RuleAction": "allow",
                    "RuleNumber": 100
                },
                {
                    "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
                    "Egress": false,
                    "Protocol": "-1",
                    "RuleAction": "deny",
                    "RuleNumber": 32767
                }
            ],
            "IsDefault": true,
            "NetworkAclId": "acl-0ea1f54ca7EXAMPLE",
```

```
            "Tags": [],
            "VpcId": "vpc-06e4ab6c6cEXAMPLE",
            "OwnerId": "111122223333"
        },
        {
            "Associations": [],
            "Entries": [
                {
                    "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
                    "Egress": true,
                    "Protocol": "-1",
                    "RuleAction": "allow",
                    "RuleNumber": 100
                },
                {
                    "Egress": true,
                    "Ipv6CidrBlock": "::/0",
                    "Protocol": "-1",
                    "RuleAction": "allow",
                    "RuleNumber": 101
                },
                {
                    "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
                    "Egress": true,
                    "Protocol": "-1",
                    "RuleAction": "deny",
                    "RuleNumber": 32767
                },
                {
                    "Egress": true,
                    "Ipv6CidrBlock": "::/0",
                    "Protocol": "-1",
                    "RuleAction": "deny",
                    "RuleNumber": 32768
                },
                {
                    "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
                    "Egress": false,
                    "Protocol": "-1",
                    "RuleAction": "allow",
                    "RuleNumber": 100
                },
                {
                    "Egress": false,
```

```
                "Ipv6CidrBlock": "::/0",
                "Protocol": "-1",
                "RuleAction": "allow",
                "RuleNumber": 101
            },
            {
                "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
                "Egress": false,
                "Protocol": "-1",
                "RuleAction": "deny",
                "RuleNumber": 32767
            },
            {
                "Egress": false,
                "Ipv6CidrBlock": "::/0",
                "Protocol": "-1",
                "RuleAction": "deny",
                "RuleNumber": 32768
            }
        ],
        "IsDefault": true,
        "NetworkAclId": "acl-0e2a78e4e2EXAMPLE",
        "Tags": [],
        "VpcId": "vpc-03914afb3eEXAMPLE",
        "OwnerId": "111122223333"
    }
  ]
}
```

詳細については、「AWS VPC ユーザーガイド」の「Network ACLs」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeNetworkAcls」を参照してください。

### `describe-network-insights-access-scope-analyses`

次のコード例は、`describe-network-insights-access-scope-analyses` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Network Insights アクセススコープ分析を記述するには

次の describe-network-insights-access-scope-analyses の例では、AWS アカウントのアクセス範囲の分析について説明します。

```
aws ec2 describe-network-insights-access-scope-analyses \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "NetworkInsightsAccessScopeAnalyses": [
        {
            "NetworkInsightsAccessScopeAnalysisId": "nisa-123456789111",
            "NetworkInsightsAccessScopeAnalysisArn": "arn:aws:ec2:us-
east-1:123456789012:network-insights-access-scope-analysis/nisa-123456789111",
            "NetworkInsightsAccessScopeId": "nis-123456789222",
            "Status": "succeeded",
            "StartDate": "2022-01-25T19:45:36.842000+00:00",
            "FindingsFound": "true",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

詳細については、「Network Access Analyzer ガイド」の「Getting started with Network Access Analyzer using the AWS CLI」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeNetworkInsightsAccessScopeAnalyses」を参照してください。

### describe-network-insights-access-scopes

次のコード例は、describe-network-insights-access-scopes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Network Insights アクセススコープを記述するには

次の describe-network-insights-access-scopes の例では、AWS アカウントのアクセス範囲の分析について説明します。

```
aws ec2 describe-network-insights-access-scopes \
```

```
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "NetworkInsightsAccessScopes": [
        {
            "NetworkInsightsAccessScopeId": "nis-123456789111",
            "NetworkInsightsAccessScopeArn": "arn:aws:ec2:us-
east-1:123456789012:network-insights-access-scope/nis-123456789111",
            "CreatedDate": "2021-11-29T21:12:41.416000+00:00",
            "UpdatedDate": "2021-11-29T21:12:41.416000+00:00",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

詳細については、「Network Access Analyzer ガイド」の「Getting started with Network Access Analyzer using the AWS CLI」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeNetworkInsightsAccessScopes」を参照してください。

### describe-network-insights-analyses

次のコード例は、describe-network-insights-analyses を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パス分析の結果を表示するには

次の describe-network-insights-analyses の例では、指定した分析について説明します。この例では、送信元はインターネットゲートウェイ、送信先は EC2 インスタンス、プロトコルは TCP です。分析は成功し (Status は succeeded)、パスに到達できません (NetworkPathFound は false)。説明コード ENI_SG_RULES_MISMATCH は、インスタンスのセキュリティグループに、送信先ポートでトラフィックを許可するルールが含まれていないことを示します。

```
aws ec2 describe-network-insights-analyses \
    --network-insights-analysis-ids nia-02207aa13eb480c7a
```

出力:


```
{
    "NetworkInsightsAnalyses": [
        {
            "NetworkInsightsAnalysisId": "nia-02207aa13eb480c7a",
            "NetworkInsightsAnalysisArn": "arn:aws:ec2:us-
east-1:123456789012:network-insights-analysis/nia-02207aa13eb480c7a",
            "NetworkInsightsPathId": "nip-0b26f224f1d131fa8",
            "StartDate": "2021-01-20T22:58:37.495Z",
            "Status": "succeeded",
            "NetworkPathFound": false,
            "Explanations": [
                {
                    "Direction": "ingress",
                    "ExplanationCode": "ENI_SG_RULES_MISMATCH",
                    "NetworkInterface": {
                        "Id": "eni-0a25edef15a6cc08c",
                        "Arn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:network-
interface/eni-0a25edef15a6cc08c"
                    },
                    "SecurityGroups": [
                        {
                            "Id": "sg-02f0d35a850ba727f",
                            "Arn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:security-
group/sg-02f0d35a850ba727f"
                        }
                    ],
                    "Subnet": {
                        "Id": "subnet-004ff41eccb4d1194",
                        "Arn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:subnet/
subnet-004ff41eccb4d1194"
                    },
                    "Vpc": {
                        "Id": "vpc-f1663d98ad28331c7",
                        "Arn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:vpc/vpc-
f1663d98ad28331c7"
                    }
                }
            ],
            "Tags": []
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「Reachability Analyzer ガイド」の「Getting started using the AWS CLI」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeNetworkInsightsAnalyses」を参照してください。

### `describe-network-insights-paths`

次のコード例は、`describe-network-insights-paths` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パスを記述するには

次の `describe-network-insights-paths` の例では、指定したパスについて説明します。

```
aws ec2 describe-network-insights-paths \
    --network-insights-path-ids nip-0b26f224f1d131fa8
```

出力:

```
{
    "NetworkInsightsPaths": [
        {
            "NetworkInsightsPathId": "nip-0b26f224f1d131fa8",
            "NetworkInsightsPathArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:network-
insights-path/nip-0b26f224f1d131fa8",
            "CreatedDate": "2021-01-20T22:43:46.933Z",
            "Source": "igw-0797cccdc9d73b0e5",
            "Destination": "i-0495d385ad28331c7",
            "Protocol": "tcp"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Reachability Analyzer ガイド」の「Getting started using the AWS CLI」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeNetworkInsightsPaths」を参照してください。

### describe-network-interface-attribute

次のコード例は、describe-network-interface-attribute を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ネットワークインターフェイスのアタッチメント属性を記述するには

このコマンド例では、指定されたネットワークインターフェイスの attachment 属性を記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-network-interface-attribute --network-interface-id eni-686ea200 --attribute attachment
```

出力:

```
{
  "NetworkInterfaceId": "eni-686ea200",
  "Attachment": {
      "Status": "attached",
      "DeviceIndex": 0,
      "AttachTime": "2015-05-21T20:02:20.000Z",
      "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
      "DeleteOnTermination": true,
      "AttachmentId": "eni-attach-43348162",
      "InstanceOwnerId": "123456789012"
  }
}
```

ネットワークインターフェイスの説明属性を記述するには

このコマンド例では、指定されたネットワークインターフェイスの description 属性を記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-network-interface-attribute --network-interface-id eni-686ea200 --attribute description
```

出力:

```
{
  "NetworkInterfaceId": "eni-686ea200",
  "Description": {
      "Value": "My description"
  }
}
```

ネットワークインターフェイスの groupSet 属性を記述するには

このコマンド例では、指定されたネットワークインターフェイスの groupSet 属性を記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-network-interface-attribute --network-interface-id eni-686ea200 --
attribute groupSet
```

出力:

```
{
  "NetworkInterfaceId": "eni-686ea200",
  "Groups": [
      {
          "GroupName": "my-security-group",
          "GroupId": "sg-903004f8"
      }
  ]
}
```

ネットワークインターフェイスの sourceDestCheck 属性を記述するには

このコマンド例では、指定されたネットワークインターフェイスの sourceDestCheck 属性を記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-network-interface-attribute --network-interface-id eni-686ea200 --
attribute sourceDestCheck
```

出力:

```
{
```

```
  "NetworkInterfaceId": "eni-686ea200",
  "SourceDestCheck": {
      "Value": true
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeNetworkInterfaceAttribute」を参照してください。

### describe-network-interface-permissions

次のコード例は、describe-network-interface-permissions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ネットワークインターフェイス権限を記述するには

この例では、すべてのネットワークインターフェイスのアクセス許可を記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-network-interface-permissions
```

出力:

```
{
  "NetworkInterfacePermissions": [
      {
          "PermissionState": {
              "State": "GRANTED"
          },
          "NetworkInterfacePermissionId": "eni-perm-06fd19020ede149ea",
          "NetworkInterfaceId": "eni-b909511a",
          "Permission": "INSTANCE-ATTACH",
          "AwsAccountId": "123456789012"
      }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeNetworkInterfacePermissions」を参照してください。

### describe-network-interfaces

次のコード例は、describe-network-interfaces を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ネットワークインターフェイスを記述するには

この例では、すべてのネットワークインターフェイスを記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-network-interfaces
```

出力:

```
{
  "NetworkInterfaces": [
      {
          "Status": "in-use",
          "MacAddress": "02:2f:8f:b0:cf:75",
          "SourceDestCheck": true,
          "VpcId": "vpc-a01106c2",
          "Description": "my network interface",
          "Association": {
              "PublicIp": "203.0.113.12",
              "AssociationId": "eipassoc-0fbb766a",
              "PublicDnsName": "ec2-203-0-113-12.compute-1.amazonaws.com",
              "IpOwnerId": "123456789012"
          },
          "NetworkInterfaceId": "eni-e5aa89a3",
          "PrivateIpAddresses": [
              {
                  "PrivateDnsName": "ip-10-0-1-17.ec2.internal",
                  "Association": {
                      "PublicIp": "203.0.113.12",
                      "AssociationId": "eipassoc-0fbb766a",
                      "PublicDnsName": "ec2-203-0-113-12.compute-1.amazonaws.com",
                      "IpOwnerId": "123456789012"
                  },
                  "Primary": true,
                  "PrivateIpAddress": "10.0.1.17"
              }
          ],
```

```
            "RequesterManaged": false,
            "Ipv6Addresses": [],
            "PrivateDnsName": "ip-10-0-1-17.ec2.internal",
            "AvailabilityZone": "us-east-1d",
            "Attachment": {
                "Status": "attached",
                "DeviceIndex": 1,
                "AttachTime": "2013-11-30T23:36:42.000Z",
                "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
                "DeleteOnTermination": false,
                "AttachmentId": "eni-attach-66c4350a",
                "InstanceOwnerId": "123456789012"
            },
            "Groups": [
                {
                    "GroupName": "default",
                    "GroupId": "sg-8637d3e3"
                }
            ],
            "SubnetId": "subnet-b61f49f0",
            "OwnerId": "123456789012",
            "TagSet": [],
            "PrivateIpAddress": "10.0.1.17"
        },
        {
            "Status": "in-use",
            "MacAddress": "02:58:f5:ef:4b:06",
            "SourceDestCheck": true,
            "VpcId": "vpc-a01106c2",
            "Description": "Primary network interface",
            "Association": {
                "PublicIp": "198.51.100.0",
                "IpOwnerId": "amazon"
            },
            "NetworkInterfaceId": "eni-f9ba99bf",
            "PrivateIpAddresses": [
                {
                    "Association": {
                        "PublicIp": "198.51.100.0",
                        "IpOwnerId": "amazon"
                    },
                    "Primary": true,
                    "PrivateIpAddress": "10.0.1.149"
                }
```

```
            ],
            "RequesterManaged": false,
            "Ipv6Addresses": [],
            "AvailabilityZone": "us-east-1d",
            "Attachment": {
                "Status": "attached",
                "DeviceIndex": 0,
                "AttachTime": "2013-11-30T23:35:33.000Z",
                "InstanceId": "i-0598c7d356eba48d7",
                "DeleteOnTermination": true,
                "AttachmentId": "eni-attach-1b9db777",
                "InstanceOwnerId": "123456789012"
            },
            "Groups": [
                {
                    "GroupName": "default",
                    "GroupId": "sg-8637d3e3"
                }
            ],
            "SubnetId": "subnet-b61f49f0",
            "OwnerId": "123456789012",
            "TagSet": [],
            "PrivateIpAddress": "10.0.1.149"
        }
    ]
}
```

この例では、キー Purpose と値 Prod を含むタグを持つネットワークインターフェイスを記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-network-interfaces --filters Name=tag:Purpose,Values=Prod
```

出力:

```
{
    "NetworkInterfaces": [
        {
            "Status": "available",
            "MacAddress": "12:2c:bd:f9:bf:17",
            "SourceDestCheck": true,
            "VpcId": "vpc-8941ebec",
```

```
            "Description": "ProdENI",
            "NetworkInterfaceId": "eni-b9a5ac93",
            "PrivateIpAddresses": [
                {
                    "PrivateDnsName": "ip-10-0-1-55.ec2.internal",
                    "Primary": true,
                    "PrivateIpAddress": "10.0.1.55"
                },
                {
                    "PrivateDnsName": "ip-10-0-1-117.ec2.internal",
                    "Primary": false,
                    "PrivateIpAddress": "10.0.1.117"
                }
            ],
            "RequesterManaged": false,
            "PrivateDnsName": "ip-10-0-1-55.ec2.internal",
            "AvailabilityZone": "us-east-1d",
            "Ipv6Addresses": [],
            "Groups": [
                {
                    "GroupName": "MySG",
                    "GroupId": "sg-905002f5"
                }
            ],
            "SubnetId": "subnet-31d6c219",
            "OwnerId": "123456789012",
            "TagSet": [
                {
                    "Value": "Prod",
                    "Key": "Purpose"
                }
            ],
            "PrivateIpAddress": "10.0.1.55"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeNetworkInterfaces」を参照してください。

### `describe-placement-groups`

次のコード例は、`describe-placement-groups` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プレイスメントグループを記述するには

このコマンド例では、すべてのプレイスメントグループを記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-placement-groups
```

出力:

```
{
    "PlacementGroups": [
        {
            "GroupName": "my-cluster",
            "State": "available",
            "Strategy": "cluster"
        },
        ...
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribePlacementGroups」を参照してください。

### describe-prefix-lists

次のコード例は、describe-prefix-lists を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プレフィックスリストを記述するには

この例では、リージョンで使用可能なすべてのプレフィックスリストを一覧表示します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-prefix-lists
```

出力:

```
{
  "PrefixLists": [
    {
      "PrefixListName": "com.amazonaws.us-east-1.s3",
      "Cidrs": [
        "54.231.0.0/17"
      ],
      "PrefixListId": "pl-63a5400a"
    }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribePrefixLists」を参照してください。

### describe-principal-id-format

次のコード例は、describe-principal-id-format を使用する方法を示しています。

AWS CLI

長い ID 形式が有効になっている IAM ユーザーとロールの ID 形式を記述するには

次の describe-principal-id-format の例では、ルートユーザーの ID 形式、すべての IAM ロール、および長い ID 形式が有効になっているすべての IAM ユーザーについて説明します。

```
aws ec2 describe-principal-id-format \
    --resource instance
```

出力:

```
{
    "Principals": [
        {
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
            "Statuses": [
                {
                    "Deadline": "2016-12-15T00:00:00.000Z",
                    "Resource": "reservation",
                    "UseLongIds": true
                },
                {
```

```
                    "Deadline": "2016-12-15T00:00:00.000Z",
                    "Resource": "instance",
                    "UseLongIds": true
                },
                {
                    "Deadline": "2016-12-15T00:00:00.000Z",
                    "Resource": "volume",
                    "UseLongIds": true
                },
            ]
        },
        ...
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribePrincipalIdFormat」を参照してください。

### describe-public-ipv4-pools

次のコード例は、describe-public-ipv4-pools を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パブリック IPv4 アドレスプールを記述するには

次の describe-public-ipv4-pools の例では、BYOIP (Bring Your Own IP Addresses) を使用してパブリック IPv4 アドレス範囲をプロビジョニングしたときに作成されたアドレスプールの詳細を表示します。

```
aws ec2 describe-public-ipv4-pools
```

出力:

```
{
    "PublicIpv4Pools": [
        {
            "PoolId": "ipv4pool-ec2-1234567890abcdef0",
            "PoolAddressRanges": [
                {
                    "FirstAddress": "203.0.113.0",
                    "LastAddress": "203.0.113.255",
```

```
                    "AddressCount": 256,
                    "AvailableAddressCount": 256
                }
            ],
            "TotalAddressCount": 256,
            "TotalAvailableAddressCount": 256
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribePublicIpv4Pools」を参照してください。

### describe-regions

次のコード例は、describe-regions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 有効になっているすべてのリージョンを説明するには

次の describe-regions の例は、アカウントで有効なすべてのリージョンを説明しています。

```
aws ec2 describe-regions
```

出力:

```
{
    "Regions": [
        {
            "Endpoint": "ec2.eu-north-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "eu-north-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.ap-south-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "ap-south-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.eu-west-3.amazonaws.com",
            "RegionName": "eu-west-3",
```

```
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.eu-west-2.amazonaws.com",
            "RegionName": "eu-west-2",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.eu-west-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "eu-west-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.ap-northeast-3.amazonaws.com",
            "RegionName": "ap-northeast-3",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.ap-northeast-2.amazonaws.com",
            "RegionName": "ap-northeast-2",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "ap-northeast-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.sa-east-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "sa-east-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.ca-central-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "ca-central-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "ap-southeast-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com",
```

```
            "RegionName": "ap-southeast-2",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.eu-central-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "eu-central-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.us-east-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "us-east-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.us-east-2.amazonaws.com",
            "RegionName": "us-east-2",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.us-west-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "us-west-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.us-west-2.amazonaws.com",
            "RegionName": "us-west-2",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「リージョンとゾーン」を参照してください。

例 2: エンドポイント名に特定の文字列が含まれる有効なリージョンを説明するには

次の `describe-regions` の例では、エンドポイントに「us」という文字列が含まれる、有効にしたすべてのリージョンを説明しています。

```
aws ec2 describe-regions \
    --filters "Name=endpoint,Values=*us*"
```

出力:

```
{
    "Regions": [
        {
            "Endpoint": "ec2.us-east-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "us-east-1"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.us-east-2.amazonaws.com",
            "RegionName": "us-east-2"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.us-west-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "us-west-1"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.us-west-2.amazonaws.com",
            "RegionName": "us-west-2"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「リージョンとゾーン」を参照してください。

例 3: すべてのリージョンを説明するには

次の describe-regions の例では、無効になっているリージョンを含め、使用可能なすべてのリージョンについて説明しています。

```
aws ec2 describe-regions \
    --all-regions
```

出力:

```
{
    "Regions": [
        {
            "Endpoint": "ec2.eu-north-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "eu-north-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
```

```
            "Endpoint": "ec2.ap-south-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "ap-south-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.eu-west-3.amazonaws.com",
            "RegionName": "eu-west-3",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.eu-west-2.amazonaws.com",
            "RegionName": "eu-west-2",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.eu-west-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "eu-west-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.ap-northeast-3.amazonaws.com",
            "RegionName": "ap-northeast-3",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.me-south-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "me-south-1",
            "OptInStatus": "not-opted-in"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.ap-northeast-2.amazonaws.com",
            "RegionName": "ap-northeast-2",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "ap-northeast-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.sa-east-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "sa-east-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
```

```
        {
            "Endpoint": "ec2.ca-central-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "ca-central-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.ap-east-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "ap-east-1",
            "OptInStatus": "not-opted-in"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "ap-southeast-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com",
            "RegionName": "ap-southeast-2",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.eu-central-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "eu-central-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.us-east-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "us-east-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.us-east-2.amazonaws.com",
            "RegionName": "us-east-2",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.us-west-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "us-west-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.us-west-2.amazonaws.com",
            "RegionName": "us-west-2",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
```

```
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「リージョンとゾーン」を参照してください。

例 4: リージョン名だけを一覧表示するには

次の describe-regions の例では、--query パラメータを使用して出力をフィルタリングし、リージョンの名前のみをテキストとして返します。

```
aws ec2 describe-regions \
    --all-regions \
    --query "Regions[].{Name:RegionName}" \
    --output text
```

出力:

```
eu-north-1
ap-south-1
eu-west-3
eu-west-2
eu-west-1
ap-northeast-3
ap-northeast-2
me-south-1
ap-northeast-1
sa-east-1
ca-central-1
ap-east-1
ap-southeast-1
ap-southeast-2
eu-central-1
us-east-1
us-east-2
us-west-1
us-west-2
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「リージョンとゾーン」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeRegions」を参照してください。

### describe-replace-root-volume-tasks

次のコード例は、describe-replace-root-volume-tasks を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 特定のルートボリューム置き換えタスクに関する情報を表示するには

次の describe-replace-root-volume-tasks の例では、ルートボリュームの置き換えタスク replacevol-0111122223333abcd について説明します。

```
aws ec2 describe-replace-root-volume-tasks \
    --replace-root-volume-task-ids replacevol-0111122223333abcd
```

出力:

```
{
    "ReplaceRootVolumeTasks": [
        {
            "ReplaceRootVolumeTaskId": "replacevol-0111122223333abcd",
            "Tags": [],
            "InstanceId": "i-0123456789abcdefa",
            "TaskState": "succeeded",
            "StartTime": "2022-03-14T15:16:28Z",
            "CompleteTime": "2022-03-14T15:16:52Z"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「Replace a root volume」を参照してください。

例 2: 特定のインスタンスのすべてのルートボリューム置き換えタスクに関する情報を表示するには

次の describe-replace-root-volume-tasks の例では、インスタンス i-0123456789abcdefa のすべてのルートボリュームの置き換えタスクについて説明します。

```
aws ec2 describe-replace-root-volume-tasks \
```

```
    --filters Name=instance-id,Values=i-0123456789abcdefa
```

出力:

```
{
    "ReplaceRootVolumeTasks": [
        {
            "ReplaceRootVolumeTaskId": "replacevol-0111122223333abcd",
            "Tags": [],
            "InstanceId": "i-0123456789abcdefa",
            "TaskState": "succeeded",
            "StartTime": "2022-03-14T15:06:38Z",
            "CompleteTime": "2022-03-14T15:07:03Z"
        },
        {
            "ReplaceRootVolumeTaskId": "replacevol-0444455555555abcd",
            "Tags": [],
            "InstanceId": "i-0123456789abcdefa",
            "TaskState": "succeeded",
            "StartTime": "2022-03-14T15:16:28Z",
            "CompleteTime": "2022-03-14T15:16:52Z"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「Replace a root volume」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeReplaceRootVolumeTasks」を参照してください。

### describe-reserved-instances-listings

次のコード例は、describe-reserved-instances-listings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リザーブドインスタンスのリストを記述するには

次の describe-reserved-instances-listings の例では、指定したリザーブドインスタンスのリスト関する情報を取得します。

```
aws ec2 describe-reserved-instances-listings \
```

```
    --reserved-instances-listing-id 5ec28771-05ff-4b9b-aa31-9e57dexample
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeReservedInstancesListings」を参照してください。

### describe-reserved-instances-modifications

次のコード例は、describe-reserved-instances-modifications を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リザーブドインスタンスの変更を記述するには

このコマンド例では、 アカウントに対して送信されたすべてのリザーブドインスタンスの変更リクエストを記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-reserved-instances-modifications
```

出力:

```
{
    "ReservedInstancesModifications": [
        {
            "Status": "fulfilled",
            "ModificationResults": [
                {
                    "ReservedInstancesId": "93bbbca2-62f1-4d9d-b225-16bada29e6c7",
                    "TargetConfiguration": {
                        "AvailabilityZone": "us-east-1b",
                        "InstanceType": "m1.large",
                        "InstanceCount": 3
                    }
                },
                {
                     "ReservedInstancesId": "1ba8e2e3-aabb-46c3-bcf5-3fe2fda922e6",
                     "TargetConfiguration": {
                         "AvailabilityZone": "us-east-1d",
                         "InstanceType": "m1.xlarge",
```

```
                        "InstanceCount": 1
                    }
                }
            ],
            "EffectiveDate": "2015-08-12T17:00:00.000Z",
            "CreateDate": "2015-08-12T17:52:52.630Z",
            "UpdateDate": "2015-08-12T18:08:06.698Z",
            "ClientToken": "c9adb218-3222-4889-8216-0cf0e52dc37e:
            "ReservedInstancesModificationId": "rimod-d3ed4335-b1d3-4de6-
ab31-0f13aaf46687",
            "ReservedInstancesIds": [
                {
                    "ReservedInstancesId": "b847fa93-e282-4f55-b59a-1342f5bd7c02"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeReservedInstancesModifications」を参照してください。

### describe-reserved-instances-offerings

次のコード例は、describe-reserved-instances-offerings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リザーブドインスタンスサービスを記述するには

このコマンド例では、リージョンで購入できるすべてのリザーブドインスタンスを記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-reserved-instances-offerings
```

出力:

```
{
  "ReservedInstancesOfferings": [
      {
```

```
            "OfferingType": "Partial Upfront",
            "AvailabilityZone": "us-east-1b",
            "InstanceTenancy": "default",
            "PricingDetails": [],
            "ProductDescription": "Red Hat Enterprise Linux",
            "UsagePrice": 0.0,
            "RecurringCharges": [
                {
                    "Amount": 0.088,
                    "Frequency": "Hourly"
                }
            ],
            "Marketplace": false,
            "CurrencyCode": "USD",
            "FixedPrice": 631.0,
            "Duration": 94608000,
            "ReservedInstancesOfferingId": "9a06095a-bdc6-47fe-a94a-2a382f016040",
            "InstanceType": "c1.medium"
        },
        {
            "OfferingType": "PartialUpfront",
            "AvailabilityZone": "us-east-1b",
            "InstanceTenancy": "default",
            "PricingDetails": [],
            "ProductDescription": "Linux/UNIX",
            "UsagePrice": 0.0,
            "RecurringCharges": [
                {
                    "Amount": 0.028,
                    "Frequency": "Hourly"
                }
            ],
            "Marketplace": false,
            "CurrencyCode": "USD",
            "FixedPrice": 631.0,
            "Duration": 94608000,
            "ReservedInstancesOfferingId": "bfbefc6c-0d10-418d-b144-7258578d329d",
            "InstanceType": "c1.medium"
        },
    ...
}
```

オプションを使用してリザーブドインスタンスサービスを記述するには

この例では、t1.micro インスタンスタイプ、Windows (Amazon VPC) 製品、Heavy Utilization 製品など、AWS が提供するリザーブドインスタンスを一覧表示します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-reserved-instances-offerings --no-include-marketplace --instance-type "t1.micro" --product-description "Windows (Amazon VPC)" --offering-type "no upfront"
```

出力:

```
{
    "ReservedInstancesOfferings": [
      {
          "OfferingType": "No Upfront",
          "AvailabilityZone": "us-east-1b",
          "InstanceTenancy": "default",
          "PricingDetails": [],
          "ProductDescription": "Windows",
          "UsagePrice": 0.0,
          "RecurringCharges": [
              {
                  "Amount": 0.015,
                  "Frequency": "Hourly"
              }
          ],
          "Marketplace": false,
          "CurrencyCode": "USD",
          "FixedPrice": 0.0,
          "Duration": 31536000,
          "ReservedInstancesOfferingId": "c48ab04c-fe69-4f94-8e39-a23842292823",
          "InstanceType": "t1.micro"
      },

              ...
      {
          "OfferingType": "No Upfront",
          "AvailabilityZone": "us-east-1d",
          "InstanceTenancy": "default",
          "PricingDetails": [],
          "ProductDescription": "Windows (Amazon VPC)",
          "UsagePrice": 0.0,
          "RecurringCharges": [
```

```
            {
                "Amount": 0.015,
                "Frequency": "Hourly"
            }
        ],
        "Marketplace": false,
        "CurrencyCode": "USD",
        "FixedPrice": 0.0,
        "Duration": 31536000,
        "ReservedInstancesOfferingId": "3a98bf7d-2123-42d4-b4f5-8dbec4b06dc6",
        "InstanceType": "t1.micro"
    }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeReservedInstancesOfferings」を参照してください。

### describe-reserved-instances

次のコード例は、describe-reserved-instances を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リザーブドインスタンスを記述するには

このコマンド例では、所有しているリザーブドインスタンスを記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-reserved-instances
```

出力:

```
{
  "ReservedInstances": [
      {
          "ReservedInstancesId": "b847fa93-e282-4f55-b59a-1342fexample",
          "OfferingType": "No Upfront",
          "AvailabilityZone": "us-west-1c",
          "End": "2016-08-14T21:34:34.000Z",
          "ProductDescription": "Linux/UNIX",
          "UsagePrice": 0.00,
```

```
            "RecurringCharges": [
                {
                    "Amount": 0.104,
                    "Frequency": "Hourly"
                }
            ],
            "Start": "2015-08-15T21:34:35.086Z",
            "State": "active",
            "FixedPrice": 0.0,
            "CurrencyCode": "USD",
            "Duration": 31536000,
            "InstanceTenancy": "default",
            "InstanceType": "m3.medium",
            "InstanceCount": 2
        },
        ...
    ]
}
```

フィルターを使用してリザーブドインスタンスを記述するには

この例では、us-west-1c に 3 年間の t2.micro Linux/UNIX リザーブドインスタンスのみを含めるようにレスポンスをフィルタリングします。

コマンド:

```
aws ec2 describe-reserved-instances --
filters Name=duration,Values=94608000 Name=instance-
type,Values=t2.micro Name=product-description,Values=Linux/UNIX Name=availability-
zone,Values=us-east-1e
```

出力:

```
{
    "ReservedInstances": [
        {
            "ReservedInstancesId": "f127bd27-edb7-44c9-a0eb-0d7e09259af0",
            "OfferingType": "All Upfront",
            "AvailabilityZone": "us-east-1e",
            "End": "2018-03-26T21:34:34.000Z",
            "ProductDescription": "Linux/UNIX",
            "UsagePrice": 0.00,
            "RecurringCharges": [],
```

```
            "Start": "2015-03-27T21:34:35.848Z",
            "State": "active",
            "FixedPrice": 151.0,
            "CurrencyCode": "USD",
            "Duration": 94608000,
            "InstanceTenancy": "default",
            "InstanceType": "t2.micro",
            "InstanceCount": 1
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS コマンドラインインターフェイスユーザーガイド」で Amazon EC2 インスタンスの使用方法を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeReservedInstances」を参照してください。

### describe-route-tables

次のコード例は、describe-route-tables を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルートテーブルを記述するには

次の describe-route-tables の例では、ルートテーブルの詳細を取得します。

```
aws ec2 describe-route-tables
```

出力:

```
{
    "RouteTables": [
        {
            "Associations": [
                {
                    "Main": true,
                    "RouteTableAssociationId": "rtbassoc-0df3f54e06EXAMPLE",
                    "RouteTableId": "rtb-09ba434c1bEXAMPLE"
                }
            ],
            "PropagatingVgws": [],
```

```
            "RouteTableId": "rtb-09ba434c1bEXAMPLE",
            "Routes": [
                {
                    "DestinationCidrBlock": "10.0.0.0/16",
                    "GatewayId": "local",
                    "Origin": "CreateRouteTable",
                    "State": "active"
                },
                {
                    "DestinationCidrBlock": "0.0.0.0/0",
                    "NatGatewayId": "nat-06c018cbd8EXAMPLE",
                    "Origin": "CreateRoute",
                    "State": "blackhole"
                }
            ],
            "Tags": [],
            "VpcId": "vpc-0065acced4EXAMPLE",
            "OwnerId": "111122223333"
        },
        {
            "Associations": [
                {
                    "Main": true,
                    "RouteTableAssociationId": "rtbassoc-9EXAMPLE",
                    "RouteTableId": "rtb-a1eec7de"
                }
            ],
            "PropagatingVgws": [],
            "RouteTableId": "rtb-a1eec7de",
            "Routes": [
                {
                    "DestinationCidrBlock": "172.31.0.0/16",
                    "GatewayId": "local",
                    "Origin": "CreateRouteTable",
                    "State": "active"
                },
                {
                    "DestinationCidrBlock": "0.0.0.0/0",
                    "GatewayId": "igw-fEXAMPLE",
                    "Origin": "CreateRoute",
                    "State": "active"
                }
            ],
            "Tags": [],
```

```
            "VpcId": "vpc-3EXAMPLE",
            "OwnerId": "111122223333"
        },
        {
            "Associations": [
                {
                    "Main": false,
                    "RouteTableAssociationId": "rtbassoc-0b100c28b2EXAMPLE",
                    "RouteTableId": "rtb-07a98f76e5EXAMPLE",
                    "SubnetId": "subnet-0d3d002af8EXAMPLE"
                }
            ],
            "PropagatingVgws": [],
            "RouteTableId": "rtb-07a98f76e5EXAMPLE",
            "Routes": [
                {
                    "DestinationCidrBlock": "10.0.0.0/16",
                    "GatewayId": "local",
                    "Origin": "CreateRouteTable",
                    "State": "active"
                },
                {
                    "DestinationCidrBlock": "0.0.0.0/0",
                    "GatewayId": "igw-06cf664d80EXAMPLE",
                    "Origin": "CreateRoute",
                    "State": "active"
                }
            ],
            "Tags": [],
            "VpcId": "vpc-0065acced4EXAMPLE",
            "OwnerId": "111122223333"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS VPC ユーザーガイド」の「Working with Route Tables」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeRouteTables」を参照してください。

### describe-scheduled-instance-availability

次のコード例は、describe-scheduled-instance-availability を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能なスケジュールを記述するには

この例では、指定した日付から毎週日曜日に発生するスケジュールを記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-scheduled-instance-availability --
recurrence Frequency=Weekly,Interval=1,OccurrenceDays=[1] --first-slot-start-time-
range EarliestTime=2016-01-31T00:00:00Z,LatestTime=2016-01-31T04:00:00Z
```

出力:

```
{
  "ScheduledInstanceAvailabilitySet": [
    {
        "AvailabilityZone": "us-west-2b",
        "TotalScheduledInstanceHours": 1219,
        "PurchaseToken": "eyJ2IjoiMSIsInMiOjEsImMiOi...",
        "MinTermDurationInDays": 366,
        "AvailableInstanceCount": 20,
        "Recurrence": {
            "OccurrenceDaySet": [
                1
            ],
            "Interval": 1,
            "Frequency": "Weekly",
            "OccurrenceRelativeToEnd": false
        },
        "Platform": "Linux/UNIX",
        "FirstSlotStartTime": "2016-01-31T00:00:00Z",
        "MaxTermDurationInDays": 366,
        "SlotDurationInHours": 23,
        "NetworkPlatform": "EC2-VPC",
        "InstanceType": "c4.large",
        "HourlyPrice": "0.095"
    },
```

```
    ...
  ]
}
```

結果を絞り込むために、オペレーティングシステム、ネットワーク、インスタンスタイプを指定するフィルターを追加できます。

コマンド:

--filters Name=platform,Values=Linux/UNIX Name=network-platform,Values=EC2-VPC Name=instance-type,Values=c4.large

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeScheduledInstanceAvailability」を参照してください。

### `describe-scheduled-instances`

次のコード例は、`describe-scheduled-instances` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スケジュールされたインスタンスを記述するには

この例では、指定のスケジュールされたインスタンスを記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-scheduled-instances --scheduled-instance-
ids sci-1234-1234-1234-1234-123456789012
```

出力:

```
{
  "ScheduledInstanceSet": [
      {
          "AvailabilityZone": "us-west-2b",
          "ScheduledInstanceId": "sci-1234-1234-1234-1234-123456789012",
          "HourlyPrice": "0.095",
          "CreateDate": "2016-01-25T21:43:38.612Z",
          "Recurrence": {
              "OccurrenceDaySet": [
                  1
              ],
```

```
                "Interval": 1,
                "Frequency": "Weekly",
                "OccurrenceRelativeToEnd": false,
                "OccurrenceUnit": ""
            },
            "Platform": "Linux/UNIX",
            "TermEndDate": "2017-01-31T09:00:00Z",
            "InstanceCount": 1,
            "SlotDurationInHours": 32,
            "TermStartDate": "2016-01-31T09:00:00Z",
            "NetworkPlatform": "EC2-VPC",
            "TotalScheduledInstanceHours": 1696,
            "NextSlotStartTime": "2016-01-31T09:00:00Z",
            "InstanceType": "c4.large"
        }
    ]
}
```

この例では、すべてのスケジュールされたインスタンスを記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-scheduled-instances
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeScheduledInstances」を参照してください。

### describe-security-group-references

次のコード例は、describe-security-group-references を使用する方法を示しています。

AWS CLI

セキュリティグループの参照を記述するには

この例では、sg-bbbb2222 のセキュリティグループの参照を記述します。応答は、セキュリティグループ sg-bbbb2222 が VPC vpc-aaaaaaaa のセキュリティグループで参照されていることを示します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-security-group-references --group-id sg-bbbbb22222
```

出力:

```
{
  "SecurityGroupsReferenceSet": [
    {
      "ReferencingVpcId": "vpc-aaaaaaaa ",
      "GroupId": "sg-bbbbb22222",
      "VpcPeeringConnectionId": "pcx-b04deed9"
    }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeSecurityGroupReferences」を参照してください。

### describe-security-group-rules

次のコード例は、describe-security-group-rules を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: セキュリティグループのセキュリティグループルールを記述するには

次の describe-security-group-rules の例では、指定したセキュリティグループのセキュリティグループルールについて説明します。filters オプションを使用して、結果を特定のセキュリティグループにスコープします。

```
aws ec2 describe-security-group-rules \
    --filters Name="group-id",Values="sg-1234567890abcdef0"
```

出力:

```
{
    "SecurityGroupRules": [
        {
            "SecurityGroupRuleId": "sgr-abcdef01234567890",
            "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
            "GroupOwnerId": "111122223333",
            "IsEgress": false,
            "IpProtocol": "-1",
            "FromPort": -1,
            "ToPort": -1,
```

```
            "ReferencedGroupInfo": {
                "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
                "UserId": "111122223333"
            },
            "Tags": []
        },
        {
            "SecurityGroupRuleId": "sgr-bcdef01234567890a",
            "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
            "GroupOwnerId": "111122223333",
            "IsEgress": true,
            "IpProtocol": "-1",
            "FromPort": -1,
            "ToPort": -1,
            "CidrIpv6": "::/0",
            "Tags": []
        },
        {
            "SecurityGroupRuleId": "sgr-cdef01234567890ab",
            "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
            "GroupOwnerId": "111122223333",
            "IsEgress": true,
            "IpProtocol": "-1",
            "FromPort": -1,
            "ToPort": -1,
            "CidrIpv4": "0.0.0.0/0",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

例 2: セキュリティグループルールを記述するには

次の describe-security-group-rules の例では、指定したセキュリティグループルールについて説明します。

```
aws ec2 describe-security-group-rules \
    --security-group-rule-ids sgr-cdef01234567890ab
```

出力:

```
{
    "SecurityGroupRules": [
```

```
        {
            "SecurityGroupRuleId": "sgr-cdef01234567890ab",
            "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
            "GroupOwnerId": "111122223333",
            "IsEgress": true,
            "IpProtocol": "-1",
            "FromPort": -1,
            "ToPort": -1,
            "CidrIpv4": "0.0.0.0/0",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「セキュリティグループルール」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeSecurityGroupRules」を参照してください。

### describe-security-group-vpc-associations

次のコード例は、describe-security-group-vpc-associations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC の関連付けを記述するには

次の describe-security-group-vpc-associations の例では、指定したセキュリティグループの VPC 関連付けを記述します。

```
aws ec2 describe-security-group-vpc-associations \
    --filters Name=group-id,Values=sg-04dbb43907d3f8a78
```

出力:

```
{
    "SecurityGroupVpcAssociations": [
        {
            "GroupId": "sg-04dbb43907d3f8a78",
            "VpcId": "vpc-0bf4c2739bc05a694",
```

```
            "VpcOwnerId": "123456789012",
            "State": "associated"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「セキュリティグループを複数の VPC に関連付ける」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeSecurityGroupVpcAssociations」を参照してください。

### describe-security-groups

次のコード例は、describe-security-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: セキュリティグループを説明するには

次の describe-security-groups の例では、指定したセキュリティグループを示しています。

```
aws ec2 describe-security-groups \
    --group-ids sg-903004f8
```

出力:

```
{
    "SecurityGroups": [
        {
            "IpPermissionsEgress": [
                {
                    "IpProtocol": "-1",
                    "IpRanges": [
                        {
                            "CidrIp": "0.0.0.0/0"
                        }
                    ],
                    "UserIdGroupPairs": [],
                    "PrefixListIds": []
                }
```

```
            ],
            "Description": "My security group",
            "Tags": [
                {
                    "Value": "SG1",
                    "Key": "Name"
                }
            ],
            "IpPermissions": [
                {
                    "IpProtocol": "-1",
                    "IpRanges": [],
                    "UserIdGroupPairs": [
                        {
                            "UserId": "123456789012",
                            "GroupId": "sg-903004f8"
                        }
                    ],
                    "PrefixListIds": []
                },
                {
                    "PrefixListIds": [],
                    "FromPort": 22,
                    "IpRanges": [
                        {
                            "Description": "Access from NY office",
                            "CidrIp": "203.0.113.0/24"
                        }
                    ],
                    "ToPort": 22,
                    "IpProtocol": "tcp",
                    "UserIdGroupPairs": []
                    }
            ],
            "GroupName": "MySecurityGroup",
            "VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
            "OwnerId": "123456789012",
            "GroupId": "sg-903004f8",
        }
    ]
}
```

例 2: 特定のルールを持つセキュリティグループを説明するには

次の describe-security-groups の例では、フィルターを使用して、SSH トラフィック (ポート 22) を許可するルールと、すべてのアドレス (0.0.0.0/0) からのトラフィックを許可するルールを持つセキュリティグループに結果の範囲を絞り込みます。例では、--query パラメータを使用してセキュリティグループの名前のみを表示しています。セキュリティグループが結果で返されるようにするには、すべてのフィルターに一致する必要があります。ただし、1 つのルールがすべてのフィルターに一致する必要はありません。例えば、出力は、特定の IP アドレスからの SSH トラフィックを許可するルールと、すべてのアドレスからの HTTP トラフィックを許可する別のルールを含むセキュリティグループを返します。

```
aws ec2 describe-security-groups \
    --filters Name=ip-permission.from-port,Values=22 Name=ip-permission.to-
port,Values=22 Name=ip-permission.cidr,Values='0.0.0.0/0' \
    --query "SecurityGroups[*].[GroupName]" \
    --output text
```

出力:

```
default
my-security-group
web-servers
launch-wizard-1
```

例 3: タグに基づいてセキュリティグループを説明するには

次の describe-security-groups の例では、フィルターを使用して、セキュリティグループ名に test が含まれ、タグ Test=To-delete が付けられているセキュリティグループに結果を絞り込みます。例では、--query パラメータを使用してセキュリティグループの名前と ID のみを表示しています。

```
aws ec2 describe-security-groups \
    --filters Name=group-name,Values=*test* Name=tag:Test,Values=To-delete \
    --query "SecurityGroups[*].{Name:GroupName,ID:GroupId}"
```

出力:

```
[
    {
        "Name": "testfornewinstance",
        "ID": "sg-33bb22aa"
```

```
    },
    {
        "Name": "newgrouptest",
        "ID": "sg-1a2b3c4d"
    }
]
```

タグフィルターを使用するその他の例については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「タグの使用方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeSecurityGroups」を参照してください。

### `describe-snapshot-attribute`

次のコード例は、`describe-snapshot-attribute` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットのスナップショット属性を記述するには

次の `describe-snapshot-attribute` の例では、スナップショットを共有するアカウントを一覧表示します。

```
aws ec2 describe-snapshot-attribute \
    --snapshot-id snap-01234567890abcedf \
    --attribute createVolumePermission
```

出力:

```
{
    "SnapshotId": "snap-01234567890abcedf",
    "CreateVolumePermissions": [
        {
            "UserId": "123456789012"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「Share an Amazon EBS snapshot」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeSnapshotAttribute」を参照してください。

### describe-snapshot-tier-status

次のコード例は、describe-snapshot-tier-status を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アーカイブされたスナップショットに関するアーカイブ情報を表示するには

次の describe-snapshot-tier-status の例では、アーカイブされたスナップショットに関するアーカイブ情報を提供します。

```
aws ec2 describe-snapshot-tier-status \
    --filters "Name=snapshot-id, Values=snap-01234567890abcedf"
```

出力:

```
{
    "SnapshotTierStatuses": [
        {
            "Status": "completed",
            "ArchivalCompleteTime": "2021-09-15T17:33:16.147Z",
            "LastTieringProgress": 100,
            "Tags": [],
            "VolumeId": "vol-01234567890abcedf",
            "LastTieringOperationState": "archival-completed",
            "StorageTier": "archive",
            "OwnerId": "123456789012",
            "SnapshotId": "snap-01234567890abcedf",
            "LastTieringStartTime": "2021-09-15T16:44:37.574Z"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「アーカイブされたスナップショットを表示する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeSnapshotTierStatus」を参照してください。

### describe-snapshots

次のコード例は、describe-snapshots を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: スナップショットを説明するには

次の describe-snapshots の例では、指定したスナップショットを示しています。

```
aws ec2 describe-snapshots \
    --snapshot-ids snap-1234567890abcdef0
```

出力:

```
{
    "Snapshots": [
        {
            "Description": "This is my snapshot",
            "Encrypted": false,
            "VolumeId": "vol-049df61146c4d7901",
            "State": "completed",
            "VolumeSize": 8,
            "StartTime": "2019-02-28T21:28:32.000Z",
            "Progress": "100%",
            "OwnerId": "012345678910",
            "SnapshotId": "snap-01234567890abcdef",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Stack",
                    "Value": "test"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Amazon EBS スナップショット」を参照してください。

例 2: フィルターに基づいてスナップショットを説明するには

次の describe-snapshots の例では、フィルターを使用して、pending 状態にある AWS アカウントが所有するスナップショットに結果の範囲を絞り込んでいます。この例では、--query パラメータを使用して、スナップショット ID とスナップショットが開始された時間のみを表示します。

```
aws ec2 describe-snapshots \
    --owner-ids self \
    --filters Name=status,Values=pending \
    --query "Snapshots[*].{ID:SnapshotId,Time:StartTime}"
```

出力:

```
[
    {
        "ID": "snap-1234567890abcdef0",
        "Time": "2019-08-04T12:48:18.000Z"
    },
    {
        "ID": "snap-066877671789bd71b",
        "Time": "2019-08-04T02:45:16.000Z
    },
    ...
]
```

次の describe-snapshots の例では、フィルターを使用して、指定したボリュームから作成されたスナップショットに結果を絞っています。この例では、--query パラメータを使用してスナップショット ID のみを表示します。

```
aws ec2 describe-snapshots \
    --filters Name=volume-id,Values=049df61146c4d7901 \
    --query "Snapshots[*].[SnapshotId]" \
    --output text
```

出力:

```
snap-1234567890abcdef0
snap-08637175a712c3fb9
...
```

フィルターを使用するその他の例については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「リソースの一覧表示とフィルタリングの方法」を参照してください。

例 3: タグに基づいてスナップショットを説明するには

次の describe-snapshots の例では、タグフィルターを使用して、結果の範囲をタグ Stack=Prod を含むスナップショットに限定しています。

```
aws ec2 describe-snapshots \
    --filters Name=tag:Stack,Values=prod
```

describe-snapshots の出力例については、例 1 を参照してください。

タグフィルターを使用するその他の例については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「タグの使用方法」を参照してください。

例 4: 日付に基づいてスナップショットを説明するには

次の describe-snapshots の例では、JMESPath 式を使用して、指定した日付より前に AWS アカウントによって作成されたすべてのスナップショットを説明します。スナップショット ID のみが表示されます。

```
aws ec2 describe-snapshots \
    --owner-ids 012345678910 \
    --query "Snapshots[?(StartTime<='2020-03-31')].[SnapshotId]"
```

フィルターを使用するその他の例については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「リソースの一覧表示とフィルタリングの方法」を参照してください。

例 5: アーカイブされたスナップショットのみを表示するには

次の describe-snapshots の例では、アーカイブ階層に保存されたスナップショットのみを説明しています。

```
aws ec2 describe-snapshots \
    --filters "Name=storage-tier,Values=archive"
```

出力:

```
{
    "Snapshots": [
        {
            "Description": "Snap A",
            "Encrypted": false,
```

```
            "VolumeId": "vol-01234567890aaaaaa",
            "State": "completed",
            "VolumeSize": 8,
            "StartTime": "2021-09-07T21:00:00.000Z",
            "Progress": "100%",
            "OwnerId": "123456789012",
            "SnapshotId": "snap-01234567890aaaaaa",
            "StorageTier": "archive",
            "Tags": []
        },
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「アーカイブされたスナップショットを表示する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeSnapshots」を参照してください。

### describe-spot-datafeed-subscription

次のコード例は、describe-spot-datafeed-subscription を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントのスポットインスタンスデータフィードサブスクリプションを記述するには

このコマンド例では、アカウントのデータフィードを記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-spot-datafeed-subscription
```

出力:

```
{
    "SpotDatafeedSubscription": {
        "OwnerId": "123456789012",
        "Prefix": "spotdata",
        "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
        "State": "Active"
    }
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeSpotDatafeedSubscription」を参照してください。

### describe-spot-fleet-instances

次のコード例は、describe-spot-fleet-instances を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スポットフリートに関連付けられたスポットインスタンスを記述するには

このコマンド例では、指定されたスポットフリートに関連付けられたスポットインスタンスを一覧表示します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-spot-fleet-instances --spot-fleet-request-id sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

出力:

```
{
  "ActiveInstances": [
      {
          "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
          "InstanceType": "m3.medium",
          "SpotInstanceRequestId": "sir-08b93456"
      },
      ...
  ],
  "SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeSpotFleetInstances」を参照してください。

### describe-spot-fleet-request-history

次のコード例は、describe-spot-fleet-request-history を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スポットフリートの履歴を記述するには

このコマンド例では、指定された時刻から始まる、指定されたスポットフリートの履歴を返します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-spot-fleet-request-history --spot-fleet-request-id sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE --start-time 2015-05-26T00:00:00Z
```

次の出力例は、スポットフリートの 2 つのスポットインスタンスの正常な起動を示しています。

出力:

```
{
  "HistoryRecords": [
      {
          "Timestamp": "2015-05-26T23:17:20.697Z",
          "EventInformation": {
              "EventSubType": "submitted"
          },
          "EventType": "fleetRequestChange"
      },
      {
          "Timestamp": "2015-05-26T23:17:20.873Z",
          "EventInformation": {
              "EventSubType": "active"
          },
          "EventType": "fleetRequestChange"
      },
      {
          "Timestamp": "2015-05-26T23:21:21.712Z",
          "EventInformation": {
              "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
              "EventSubType": "launched"
          },
          "EventType": "instanceChange"
      },
      {
          "Timestamp": "2015-05-26T23:21:21.816Z",
          "EventInformation": {
              "InstanceId": "i-1234567890abcdef1",
```

```
                "EventSubType": "launched"
            },
            "EventType": "instanceChange"
        }
    ],
    "SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE",
    "NextToken": "CpHNsscimcV5oH7bSbub03CI2Qms5+ypNpNm
+53MNlR0YcXAkp0xFlfKf91yVxSExmbtma3awYxMFzNA663ZskT0AHtJ6TCb2Z8bQC2EnZgyELbymtWPfpZ1ZbauVg
+P+TfGlWxWWB/Vr5dk5d4LfdgA/DRAHUrYgxzrEXAMPLE=",
    "StartTime": "2015-05-26T00:00:00Z"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeSpotFleetRequestHistory」を参照してください。

### describe-spot-fleet-requests

次のコード例は、describe-spot-fleet-requests を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スポットフリートリクエストを記述するには

この例では、すべてのスポットフリートリクエストを記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-spot-fleet-requests
```

出力:

```
{
    "SpotFleetRequestConfigs": [
        {
            "SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE",
            "SpotFleetRequestConfig": {
                "TargetCapacity": 20,
                "LaunchSpecifications": [
                    {
                        "EbsOptimized": false,
                        "NetworkInterfaces": [
                            {
                                "SubnetId": "subnet-a61dafcf",
```

```
                            "DeviceIndex": 0,
                            "DeleteOnTermination": false,
                            "AssociatePublicIpAddress": true,
                            "SecondaryPrivateIpAddressCount": 0
                        }
                    ],
                    "InstanceType": "cc2.8xlarge",
                    "ImageId": "ami-1a2b3c4d"
                },
                {
                    "EbsOptimized": false,
                    "NetworkInterfaces": [
                        {
                            "SubnetId": "subnet-a61dafcf",
                            "DeviceIndex": 0,
                            "DeleteOnTermination": false,
                            "AssociatePublicIpAddress": true,
                            "SecondaryPrivateIpAddressCount": 0
                        }
                    ],
                    "InstanceType": "r3.8xlarge",
                    "ImageId": "ami-1a2b3c4d"
                }
            ],
            "SpotPrice": "0.05",
            "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-fleet-role"
        },
        "SpotFleetRequestState": "active"
    },
    {
        "SpotFleetRequestId": "sfr-306341ed-9739-402e-881b-ce47bEXAMPLE",
        "SpotFleetRequestConfig": {
            "TargetCapacity": 20,
            "LaunchSpecifications": [
                {
                    "EbsOptimized": false,
                    "NetworkInterfaces": [
                        {
                            "SubnetId": "subnet-6e7f829e",
                            "DeviceIndex": 0,
                            "DeleteOnTermination": false,
                            "AssociatePublicIpAddress": true,
                            "SecondaryPrivateIpAddressCount": 0
                        }
```

```
                    ],
                    "InstanceType": "m3.medium",
                    "ImageId": "ami-1a2b3c4d"
                }
            ],
            "SpotPrice": "0.05",
            "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-fleet-role"
        },
        "SpotFleetRequestState": "active"
    }
  ]
}
```

スポットフリートリクエストを記述するには

この例では、指定されたスポットフリートリクエストを記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-spot-fleet-requests --spot-fleet-request-ids sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

出力:

```
{
  "SpotFleetRequestConfigs": [
    {
        "SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE",
        "SpotFleetRequestConfig": {
            "TargetCapacity": 20,
            "LaunchSpecifications": [
                {
                    "EbsOptimized": false,
                    "NetworkInterfaces": [
                        {
                            "SubnetId": "subnet-a61dafcf",
                            "DeviceIndex": 0,
                            "DeleteOnTermination": false,
                            "AssociatePublicIpAddress": true,
                            "SecondaryPrivateIpAddressCount": 0
                        }
                    ],
```

```
                    "InstanceType": "cc2.8xlarge",
                    "ImageId": "ami-1a2b3c4d"
                },
                {
                    "EbsOptimized": false,
                    "NetworkInterfaces": [
                        {
                            "SubnetId": "subnet-a61dafcf",
                            "DeviceIndex": 0,
                            "DeleteOnTermination": false,
                            "AssociatePublicIpAddress": true,
                            "SecondaryPrivateIpAddressCount": 0
                        }
                    ],
                    "InstanceType": "r3.8xlarge",
                    "ImageId": "ami-1a2b3c4d"
                }
            ],
            "SpotPrice": "0.05",
            "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-fleet-role"
        },
        "SpotFleetRequestState": "active"
    }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeSpotFleetRequests」を参照してください。

### describe-spot-instance-requests

次のコード例は、describe-spot-instance-requests を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: スポットインスタンスリクエストを記述するには

次の describe-spot-instance-requests の例では、指定したスポットインスタンスについて説明します。

```
aws ec2 describe-spot-instance-requests \
    --spot-instance-request-ids sir-08b93456
```

出力:

```
{
    "SpotInstanceRequests": [
        {
            "CreateTime": "2018-04-30T18:14:55.000Z",
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef1",
            "LaunchSpecification": {
                "InstanceType": "t2.micro",
                "ImageId": "ami-003634241a8fcdec0",
                "KeyName": "my-key-pair",
                "SecurityGroups": [
                    {
                        "GroupName": "default",
                        "GroupId": "sg-e38f24a7"
                    }
                ],
                "BlockDeviceMappings": [
                    {
                        "DeviceName": "/dev/sda1",
                        "Ebs": {
                            "DeleteOnTermination": true,
                            "SnapshotId": "snap-0e54a519c999adbbd",
                            "VolumeSize": 8,
                            "VolumeType": "standard",
                            "Encrypted": false
                        }
                    }
                ],
                "NetworkInterfaces": [
                    {
                        "DeleteOnTermination": true,
                        "DeviceIndex": 0,
                        "SubnetId": "subnet-049df61146c4d7901"
                    }
                ],
                "Placement": {
                    "AvailabilityZone": "us-east-2b",
                    "Tenancy": "default"
                },
                "Monitoring": {
                    "Enabled": false
                }
            },
```

```
            "LaunchedAvailabilityZone": "us-east-2b",
            "ProductDescription": "Linux/UNIX",
            "SpotInstanceRequestId": "sir-08b93456",
            "SpotPrice": "0.010000"
            "State": "active",
            "Status": {
                "Code": "fulfilled",
                "Message": "Your Spot request is fulfilled.",
                "UpdateTime": "2018-04-30T18:16:21.000Z"
            },
            "Tags": [],
            "Type": "one-time",
            "InstanceInterruptionBehavior": "terminate"
        }
    ]
}
```

例 2: フィルターに基づいてスポットインスタンスリクエストを記述するには

次の describe-spot-instance-requests の例では、フィルターを使用して、指定したアベイラビリティーゾーンにある指定したインスタントタイプを持つスポットインスタンスリクエストに結果の範囲を絞り込みます。この例では、--query パラメータを使用してインスタンス ID のみを表示します。

```
aws ec2 describe-spot-instance-requests \
    --filters Name=launch.instance-type,Values=m3.medium Name=launched-availability-zone,Values=us-east-2a \
    --query "SpotInstanceRequests[*].[InstanceId]" \
    --output text
```

出力:

```
i-057750d42936e468a
i-001efd250faaa6ffa
i-027552a73f021f3bd
...
```

フィルターの使用の詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「Listing and filtering your resources」を参照してください。

例 3: タグに基づいてスポットインスタンスリクエストを記述するには

次の describe-spot-instance-requests の例では、タグフィルターを使用して、タグ cost-center=cc123 を含むスポットインスタンスリクエストに結果の範囲を絞り込みます。

```
aws ec2 describe-spot-instance-requests \
    --filters Name=tag:cost-center,Values=cc123
```

describe-spot-instance-requests の出力例については、例 1 を参照してください。

タグフィルターを使用するその他の例については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「タグの使用方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeSpotInstanceRequests」を参照してください。

### describe-spot-price-history

次のコード例は、describe-spot-price-history を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スポット料金履歴を記述するには

このコマンド例では、1 月の特定の日について m1.xlarge インスタンスのスポット料金履歴を返します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-spot-price-history --instance-types m1.xlarge --start-
time 2014-01-06T07:08:09 --end-time 2014-01-06T08:09:10
```

出力:

```
{
  "SpotPriceHistory": [
          {
              "Timestamp": "2014-01-06T07:10:55.000Z",
              "ProductDescription": "SUSE Linux",
              "InstanceType": "m1.xlarge",
              "SpotPrice": "0.087000",
              "AvailabilityZone": "us-west-1b"
          },
```

```
            {
                "Timestamp": "2014-01-06T07:10:55.000Z",
                "ProductDescription": "SUSE Linux",
                "InstanceType": "m1.xlarge",
                "SpotPrice": "0.087000",
                "AvailabilityZone": "us-west-1c"
            },
            {
                "Timestamp": "2014-01-06T05:42:36.000Z",
                "ProductDescription": "SUSE Linux (Amazon VPC)",
                "InstanceType": "m1.xlarge",
                "SpotPrice": "0.087000",
                "AvailabilityZone": "us-west-1a"
        },
        ...
}
```

Linux/UNIX Amazon VPC のスポット料金履歴を記述するには

このコマンド例では、1 月の特定の日について m1.xlarge Linux/UNIX Amazon VPC インスタンスのスポット料金履歴を返します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-spot-price-history --instance-types m1.xlarge --product-
description "Linux/UNIX (Amazon VPC)" --start-time 2014-01-06T07:08:09 --end-
time 2014-01-06T08:09:10
```

出力:

```
{
  "SpotPriceHistory": [
      {
          "Timestamp": "2014-01-06T04:32:53.000Z",
          "ProductDescription": "Linux/UNIX (Amazon VPC)",
          "InstanceType": "m1.xlarge",
          "SpotPrice": "0.080000",
          "AvailabilityZone": "us-west-1a"
      },
      {
          "Timestamp": "2014-01-05T11:28:26.000Z",
          "ProductDescription": "Linux/UNIX (Amazon VPC)",
          "InstanceType": "m1.xlarge",
```

```
            "SpotPrice": "0.080000",
            "AvailabilityZone": "us-west-1c"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeSpotPriceHistory」を参照してください。

### describe-stale-security-groups

次のコード例は、describe-stale-security-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

古いセキュリティグループを記述するには

この例では、vpc-11223344 の古いセキュリティグループのルールを記述します。応答は、アカウントの sg-5fa68d3a にピア VPC の sg-279ab042 を参照する古い入力 SSH ルールがあること、ならびにアカウントの sg-fe6fba9a にピア VPC の sg-ef6fba8b を参照する古い出力 SSH ルールがあることを示します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-stale-security-groups --vpc-id vpc-11223344
```

出力:

```
{
    "StaleSecurityGroupSet": [
        {
            "VpcId": "vpc-11223344",
            "StaleIpPermissionsEgress": [
                {
                    "ToPort": 22,
                    "FromPort": 22,
                    "UserIdGroupPairs": [
                        {
                            "VpcId": "vpc-7a20e51f",
                            "GroupId": "sg-ef6fba8b",
                            "VpcPeeringConnectionId": "pcx-b04deed9",
```

```
                        "PeeringStatus": "active"
                    }
                ],
                "IpProtocol": "tcp"
            }
        ],
        "GroupName": "MySG1",
        "StaleIpPermissions": [],
        "GroupId": "sg-fe6fba9a",
        "Description": MySG1"
    },
    {
        "VpcId": "vpc-11223344",
        "StaleIpPermissionsEgress": [],
        "GroupName": "MySG2",
        "StaleIpPermissions": [
            {
                "ToPort": 22,
                "FromPort": 22,
                "UserIdGroupPairs": [
                    {
                        "VpcId": "vpc-7a20e51f",
                        "GroupId": "sg-279ab042",
                        "Description": "Access from pcx-b04deed9",
                        "VpcPeeringConnectionId": "pcx-b04deed9",
                        "PeeringStatus": "active"
                    }
                ],
                "IpProtocol": "tcp"
            }
        ],
        "GroupId": "sg-5fa68d3a",
        "Description": "MySG2"
    }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeStaleSecurityGroups」を参照してください。

### describe-store-image-tasks

次のコード例は、describe-store-image-tasks を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AMI 保存タスクの進行状況を記述するには

次の describe-store-image-tasks の例では、AMI ストアタスクの進行状況について説明します。

```
aws ec2 describe-store-image-tasks
```

出力:

```
{
    "StoreImageTaskResults": [
        {
            "AmiId": "ami-1234567890abcdef0",
            "Bucket": "my-ami-bucket",
            "ProgressPercentage": 17,
            "S3objectKey": "ami-1234567890abcdef0.bin",
            "StoreTaskState": "InProgress",
            "StoreTaskFailureReason": null,
            "TaskStartTime": "2022-01-01T01:01:01.001Z"
        }
    ]
}
```

S3 を使用した AMI の保存と復元の詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「S3 を使用して AMI を保存および復元する <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ami-store-restore.html>」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeStoreImageTasks」を参照してください。

### describe-subnets

次のコード例は、describe-subnets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: すべてのサブネットを説明するには

次の describe-subnets の例では、サブネットの詳細を示します。

```
aws ec2 describe-subnets
```

出力:

```
{
    "Subnets": [
        {
            "AvailabilityZone": "us-east-1d",
            "AvailabilityZoneId": "use1-az2",
            "AvailableIpAddressCount": 4089,
            "CidrBlock": "172.31.80.0/20",
            "DefaultForAz": true,
            "MapPublicIpOnLaunch": false,
            "MapCustomerOwnedIpOnLaunch": true,
            "State": "available",
            "SubnetId": "subnet-0bb1c79de3EXAMPLE",
            "VpcId": "vpc-0ee975135dEXAMPLE",
            "OwnerId": "111122223333",
            "AssignIpv6AddressOnCreation": false,
            "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [],
            "CustomerOwnedIpv4Pool:": 'pool-2EXAMPLE',
            "SubnetArn": "arn:aws:ec2:us-east-2:111122223333:subnet/
subnet-0bb1c79de3EXAMPLE",
            "EnableDns64": false,
            "Ipv6Native": false,
            "PrivateDnsNameOptionsOnLaunch": {
                "HostnameType": "ip-name",
                "EnableResourceNameDnsARecord": false,
                "EnableResourceNameDnsAAAARecord": false
            }
        },
        {
            "AvailabilityZone": "us-east-1d",
            "AvailabilityZoneId": "use1-az2",
            "AvailableIpAddressCount": 4089,
            "CidrBlock": "172.31.80.0/20",
            "DefaultForAz": true,
            "MapPublicIpOnLaunch": true,
            "MapCustomerOwnedIpOnLaunch": false,
            "State": "available",
            "SubnetId": "subnet-8EXAMPLE",
            "VpcId": "vpc-3EXAMPLE",
            "OwnerId": "1111222233333",
```

```
            "AssignIpv6AddressOnCreation": false,
            "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [],
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "MySubnet"
                }
            ],
            "SubnetArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/
subnet-8EXAMPLE",
            "EnableDns64": false,
            "Ipv6Native": false,
            "PrivateDnsNameOptionsOnLaunch": {
                "HostnameType": "ip-name",
                "EnableResourceNameDnsARecord": false,
                "EnableResourceNameDnsAAAARecord": false
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS VPC ユーザーガイド」で VPC とサブネットの使用方法を参照してください。

例 2: 特定の VPC のサブネットを説明するには

次の describe-subnets 例では、フィルターを使用して、指定した VPC のサブネットに関する詳細を取得します。

```
aws ec2 describe-subnets \
    --filters "Name=vpc-id,Values=vpc-3EXAMPLE"
```

出力:

```
{
    "Subnets": [
        {
            "AvailabilityZone": "us-east-1d",
            "AvailabilityZoneId": "use1-az2",
            "AvailableIpAddressCount": 4089,
            "CidrBlock": "172.31.80.0/20",
            "DefaultForAz": true,
```

```
            "MapPublicIpOnLaunch": true,
            "MapCustomerOwnedIpOnLaunch": false,
            "State": "available",
            "SubnetId": "subnet-8EXAMPLE",
            "VpcId": "vpc-3EXAMPLE",
            "OwnerId": "1111222233333",
            "AssignIpv6AddressOnCreation": false,
            "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [],
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "MySubnet"
                }
            ],
            "SubnetArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/
subnet-8EXAMPLE",
            "EnableDns64": false,
            "Ipv6Native": false,
            "PrivateDnsNameOptionsOnLaunch": {
                "HostnameType": "ip-name",
                "EnableResourceNameDnsARecord": false,
                "EnableResourceNameDnsAAAARecord": false
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS VPC ユーザーガイド」で VPC とサブネットの使用方法を参照してください。

例 3: 特定のタグを持つサブネットを説明するには

次の `describe-subnets` の例では、フィルターを使用してタグ `CostCenter=123` 付きのサブネットの詳細を取得し、`--query` パラメータを使用してこのタグが付いたサブネットのサブネット ID を表示します。

```
aws ec2 describe-subnets \
    --filters "Name=tag:CostCenter,Values=123" \
    --query "Subnets[*].SubnetId" \
    --output text
```

出力:

```
subnet-0987a87c8b37348ef
subnet-02a95061c45f372ee
subnet-03f720e7de2788d73
```

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」で VPC とサブネットの使用方法を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeSubnets」を参照してください。

### describe-tags

次のコード例は、describe-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 1 つのリソースのタグをすべて記述するには

次の describe-tags の例では、指定したインスタンスのタグについて説明します。

```
aws ec2 describe-tags \
    --filters "Name=resource-id,Values=i-1234567890abcdef8"
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "ResourceType": "instance",
            "ResourceId": "i-1234567890abcdef8",
            "Value": "Test",
            "Key": "Stack"
        },
        {
            "ResourceType": "instance",
            "ResourceId": "i-1234567890abcdef8",
            "Value": "Beta Server",
            "Key": "Name"
        }
    ]
}
```

例 2: リソースタイプのタグをすべて記述するには

次の describe-tags の例では、ボリュームのタグについて説明します。

```
aws ec2 describe-tags \
    --filters "Name=resource-type,Values=volume"
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "ResourceType": "volume",
            "ResourceId": "vol-1234567890abcdef0",
            "Value": "Project1",
            "Key": "Purpose"
        },
        {
            "ResourceType": "volume",
            "ResourceId": "vol-049df61146c4d7901",
            "Value": "Logs",
            "Key": "Purpose"
        }
    ]
}
```

例 3: タグをすべて記述するには

次の describe-tags の例では、リソースのタグについて説明します。

```
aws ec2 describe-tags
```

例 4: タグキーに基づいてリソースのタグを記述するには

次の describe-tags の例では、キー Stack を持つタグのあるリソースのタグについて説明します。

```
aws ec2 describe-tags \
    --filters Name=key,Values=Stack
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "ResourceType": "volume",
            "ResourceId": "vol-027552a73f021f3b",
            "Value": "Production",
            "Key": "Stack"
        },
        {
            "ResourceType": "instance",
            "ResourceId": "i-1234567890abcdef8",
            "Value": "Test",
            "Key": "Stack"
        }
    ]
}
```

例 5: タグキーとタグ値に基づいてリソースのタグを記述するには

次の describe-tags の例では、タグ Stack=Test のあるリソースのタグについて説明します。

```
aws ec2 describe-tags \
    --filters Name=key,Values=Stack Name=value,Values=Test
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "ResourceType": "image",
            "ResourceId": "ami-3ac336533f021f3bd",
            "Value": "Test",
            "Key": "Stack"
        },
        {
            "ResourceType": "instance",
            "ResourceId": "i-1234567890abcdef8",
            "Value": "Test",
            "Key": "Stack"
        }
    ]
```

```
}
```

次の describe-tags の例では、代替構文を使用して、タグ Stack=Test を持つリソースについて説明します。

```
aws ec2 describe-tags \
    --filters "Name=tag:Stack,Values=Test"
```

次の describe-tags の例では、キー Purpose を持つものの値を持っていないタグのある、すべてのインスタンスのタグについて説明します。

```
aws ec2 describe-tags \
    --filters "Name=resource-
type,Values=instance" "Name=key,Values=Purpose" "Name=value,Values="
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "ResourceType": "instance",
            "ResourceId": "i-1234567890abcdef5",
            "Value": null,
            "Key": "Purpose"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTags」を参照してください。

### describe-traffic-mirror-filters

次のコード例は、describe-traffic-mirror-filters を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トラフィックミラーフィルターを表示するには

次の describe-traffic-mirror-filters の例では、すべてのトラフィックミラーフィルターについて説明します。

```
aws ec2 describe-traffic-mirror-filters
```

出力:

```
{
    "TrafficMirrorFilters": [
        {
            "TrafficMirrorFilterId": "tmf-0293f26e86EXAMPLE",
            "IngressFilterRules": [
                {
                    "TrafficMirrorFilterRuleId": "tmfr-0ca76e0e08EXAMPLE",
                    "TrafficMirrorFilterId": "tmf-0293f26e86EXAMPLE",
                    "TrafficDirection": "ingress",
                    "RuleNumber": 100,
                    "RuleAction": "accept",
                    "Protocol": 6,
                    "DestinationCidrBlock": "10.0.0.0/24",
                    "SourceCidrBlock": "10.0.0.0/24",
                    "Description": "TCP Rule"
                }
            ],
            "EgressFilterRules": [],
            "NetworkServices": [],
            "Description": "Example filter",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

詳細については、「 トラフィックミラーリングガイド」の「View your traffic mirror filters」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTrafficMirrorFilters」を参照してください。

### describe-traffic-mirror-sessions

次のコード例は、describe-traffic-mirror-sessions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トラフィックミラーセッションを記述するには

次の describe-traffic-mirror-sessions の例では、トラフィックミラーセッションの詳細について説明します。

```
aws ec2 describe-traffic-mirror-sessions
```

出力:

```
{
    "TrafficMirrorSessions": [
        {
            "Tags": [],
            "VirtualNetworkId": 42,
            "OwnerId": "111122223333",
            "Description": "TCP Session",
            "NetworkInterfaceId": "eni-0a471a5cf3EXAMPLE",
            "TrafficMirrorTargetId": "tmt-0dabe9b0a6EXAMPLE",
            "TrafficMirrorFilterId": "tmf-083e18f985EXAMPLE",
            "PacketLength": 20,
            "SessionNumber": 1,
            "TrafficMirrorSessionId": "tms-0567a4c684EXAMPLE"
        },
        {
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "tag test"
                }
            ],
            "VirtualNetworkId": 13314501,
            "OwnerId": "111122223333",
            "Description": "TCP Session",
            "NetworkInterfaceId": "eni-0a471a5cf3EXAMPLE",
            "TrafficMirrorTargetId": "tmt-03665551cbEXAMPLE",
            "TrafficMirrorFilterId": "tmf-06c787846cEXAMPLE",
            "SessionNumber": 2,
            "TrafficMirrorSessionId": "tms-0060101cf8EXAMPLE"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS トラフィックミラーリングガイド」の「View Traffic Mirror Session Details」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTrafficMirrorSessions」を参照してください。

### describe-traffic-mirror-targets

次のコード例は、describe-traffic-mirror-targets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トラフィックミラーターゲットを記述するには

次の describe-traffic-mirror-targets の例では、指定したトラフィックミラーターゲットの情報を表示します。

```
aws ec2 describe-traffic-mirror-targets \
    --traffic-mirror-target-ids tmt-0dabe9b0a6EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "TrafficMirrorTargets": [
        {
            "TrafficMirrorTargetId": "tmt-0dabe9b0a6EXAMPLE",
            "NetworkLoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:111122223333:loadbalancer/net/NLB/7cdec873fEXAMPLE",
            "Type": "network-load-balancer",
            "Description": "Example Network Load Balancer target",
            "OwnerId": "111122223333",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon VPC トラフィックミラーリングガイド」の「Traffic mirror targets」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTrafficMirrorTargets」を参照してください。

### describe-transit-gateway-attachments

次のコード例は、describe-transit-gateway-attachments を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway アタッチメントを表示するには

次の describe-transit-gateway-attachments の例では、Transit Gateway アタッチメントの詳細を表示します。

```
aws ec2 describe-transit-gateway-attachments
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayAttachments": [
        {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-01f8100bc7EXAMPLE",
            "TransitGatewayId": "tgw-02f776b1a7EXAMPLE",
            "TransitGatewayOwnerId": "123456789012",
            "ResourceOwnerId": "123456789012",
            "ResourceType": "vpc",
            "ResourceId": "vpc-3EXAMPLE",
            "State": "available",
            "Association": {
                "TransitGatewayRouteTableId": "tgw-rtb-002573ed1eEXAMPLE",
                "State": "associated"
            },
            "CreationTime": "2019-08-26T14:59:25.000Z",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "Example"
                }
            ]
        },
        {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0b5968d3b6EXAMPLE",
            "TransitGatewayId": "tgw-02f776b1a7EXAMPLE",
            "TransitGatewayOwnerId": "123456789012",
            "ResourceOwnerId": "123456789012",
            "ResourceType": "vpc",
```

```
            "ResourceId": "vpc-0065acced4EXAMPLE",
            "State": "available",
            "Association": {
                "TransitGatewayRouteTableId": "tgw-rtb-002573ed1eEXAMPLE",
                "State": "associated"
            },
            "CreationTime": "2019-08-07T17:03:07.000Z",
            "Tags": []
        },
        {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-08e0bc912cEXAMPLE",
            "TransitGatewayId": "tgw-02f776b1a7EXAMPLE",
            "TransitGatewayOwnerId": "123456789012",
            "ResourceOwnerId": "123456789012",
            "ResourceType": "direct-connect-gateway",
            "ResourceId": "11460968-4ac1-4fd3-bdb2-00599EXAMPLE",
            "State": "available",
            "Association": {
                "TransitGatewayRouteTableId": "tgw-rtb-002573ed1eEXAMPLE",
                "State": "associated"
            },
            "CreationTime": "2019-08-14T20:27:44.000Z",
            "Tags": []
        },
        {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0a89069f57EXAMPLE",
            "TransitGatewayId": "tgw-02f776b1a7EXAMPLE",
            "TransitGatewayOwnerId": "123456789012",
            "ResourceOwnerId": "123456789012",
            "ResourceType": "direct-connect-gateway",
            "ResourceId": "8384da05-13ce-4a91-aada-5a1baEXAMPLE",
            "State": "available",
            "Association": {
                "TransitGatewayRouteTableId": "tgw-rtb-002573ed1eEXAMPLE",
                "State": "associated"
            },
            "CreationTime": "2019-08-14T20:33:02.000Z",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Work with transit gateways」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTransitGatewayAttachments」を参照してください。

### describe-transit-gateway-connect-peers

次のコード例は、describe-transit-gateway-connect-peers を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway Connect ピアを記述するには

次の describe-transit-gateway-connect-peers の例では、指定した Connect ピアについて説明します。

```
aws ec2 describe-transit-gateway-connect-peers \
    --transit-gateway-connect-peer-ids tgw-connect-peer-0666adbac4EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayConnectPeers": [
        {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0f0927767cEXAMPLE",
            "TransitGatewayConnectPeerId": "tgw-connect-peer-0666adbac4EXAMPLE",
            "State": "available",
            "CreationTime": "2021-10-13T03:35:17.000Z",
            "ConnectPeerConfiguration": {
                "TransitGatewayAddress": "10.0.0.234",
                "PeerAddress": "172.31.1.11",
                "InsideCidrBlocks": [
                    "169.254.6.0/29"
                ],
                "Protocol": "gre",
                "BgpConfigurations": [
                    {
                        "TransitGatewayAsn": 64512,
                        "PeerAsn": 64512,
                        "TransitGatewayAddress": "169.254.6.2",
```

```
                    "PeerAddress": "169.254.6.1",
                    "BgpStatus": "down"
                },
                {
                    "TransitGatewayAsn": 64512,
                    "PeerAsn": 64512,
                    "TransitGatewayAddress": "169.254.6.3",
                    "PeerAddress": "169.254.6.1",
                    "BgpStatus": "down"
                }
            ]
        },
        "Tags": []
    }
]
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Transit gateway Connect attachments and Transit Gateway Connect peers」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTransitGatewayConnectPeers」を参照してください。

### describe-transit-gateway-connects

次のコード例は、describe-transit-gateway-connects を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway Connect アタッチメントを記述するには

次の describe-transit-gateway-connects の例では、指定した Connect アタッチメントについて説明します。

```
aws ec2 describe-transit-gateway-connects \
    --transit-gateway-attachment-ids tgw-attach-037012e5dcEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayConnects": [
        {
```

```
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-037012e5dcEXAMPLE",
            "TransportTransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0a89069f57EXAMPLE",
            "TransitGatewayId": "tgw-02f776b1a7EXAMPLE",
            "State": "available",
            "CreationTime": "2021-03-09T19:59:17+00:00",
            "Options": {
                "Protocol": "gre"
            },
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Transit gateway Connect attachments and Transit Gateway Connect peers」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTransitGatewayConnects」を参照してください。

### describe-transit-gateway-multicast-domains

次のコード例は、describe-transit-gateway-multicast-domains を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway マルチキャストドメインを記述するには

次の describe-transit-gateway-multicast-domains の例では、すべての Transit Gateway マルチキャストドメインの詳細を表示します。

```
aws ec2 describe-transit-gateway-multicast-domains
```

出力:

```
{

    "TransitGatewayMulticastDomains": [
        {
            "TransitGatewayMulticastDomainId": "tgw-mcast-domain-000fb24d04EXAMPLE",
            "TransitGatewayId": "tgw-0bf0bffefaEXAMPLE",
```

```
            "TransitGatewayMulticastDomainArn": "arn:aws:ec2:us-
east-1:123456789012:transit-gateway-multicast-domain/tgw-mcast-
domain-000fb24d04EXAMPLE",
            "OwnerId": "123456789012",
            "Options": {
                "Igmpv2Support": "disable",
                "StaticSourcesSupport": "enable",
                "AutoAcceptSharedAssociations": "disable"
            },
            "State": "available",
            "CreationTime": "2019-12-10T18:32:50+00:00",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "mc1"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Managing multicast domains」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTransitGatewayMulticastDomains」を参照してください。

### describe-transit-gateway-peering-attachments

次のコード例は、describe-transit-gateway-peering-attachments を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway ピアリングアタッチメントを記述するには

次の describe-transit-gateway-peering-attachments の例では、すべての Transit Gateway ピアリングアタッチメントの詳細を表示します。

```
aws ec2 describe-transit-gateway-peering-attachments
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayPeeringAttachments": [
        {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-4455667788aabbccd",
            "RequesterTgwInfo": {
                "TransitGatewayId": "tgw-123abc05e04123abc",
                "OwnerId": "123456789012",
                "Region": "us-west-2"
            },
            "AccepterTgwInfo": {
                "TransitGatewayId": "tgw-11223344aabbcc112",
                "OwnerId": "123456789012",
                "Region": "us-east-2"
            },
            "State": "pendingAcceptance",
            "CreationTime": "2019-12-09T11:38:05.000Z",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Transit Gateway Peering Attachments」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTransitGatewayPeeringAttachments」を参照してください。

### describe-transit-gateway-policy-tables

次のコード例は、describe-transit-gateway-policy-tables を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway ポリシーテーブルを記述するには

次の describe-transit-gateway-policy-tables の例では、指定した Transit Gateway ポリシーテーブルについて説明します。

```
aws ec2 describe-transit-gateway-policy-tables \
    --transit-gateway-policy-table-ids tgw-ptb-0a16f134b78668a81
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayPolicyTables": [
        {
            "TransitGatewayPolicyTableId": "tgw-ptb-0a16f134b78668a81",
            "TransitGatewayId": "tgw-067f8505c18f0bd6e",
            "State": "available",
            "CreationTime": "2023-11-28T16:36:43+00:00",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

詳細については、「Transit Gateway ユーザーガイド」の「Transit gateway policy tables」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTransitGatewayPolicyTables」を参照してください。

### describe-transit-gateway-route-tables

次のコード例は、describe-transit-gateway-route-tables を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway ルートテーブルを記述するには

次の describe-transit-gateway-route-tables の例では、Transit Gateway ルートテーブルの詳細を表示します。

```
aws ec2 describe-transit-gateway-route-tables
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayRouteTables": [
        {
            "TransitGatewayRouteTableId": "tgw-rtb-0ca78a549EXAMPLE",
            "TransitGatewayId": "tgw-0bc994abffEXAMPLE",
```

```
            "State": "available",
            "DefaultAssociationRouteTable": true,
            "DefaultPropagationRouteTable": true,
            "CreationTime": "2018-11-28T14:24:49.000Z",
            "Tags": []
        },
        {
            "TransitGatewayRouteTableId": "tgw-rtb-0e8f48f148EXAMPLE",
            "TransitGatewayId": "tgw-0043d72bb4EXAMPLE",
            "State": "available",
            "DefaultAssociationRouteTable": true,
            "DefaultPropagationRouteTable": true,
            "CreationTime": "2018-11-28T14:24:00.000Z",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「View transit gateway route tables」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTransitGatewayRouteTables」を参照してください。

### describe-transit-gateway-vpc-attachments

次のコード例は、describe-transit-gateway-vpc-attachments を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway VPC アタッチメントを記述するには

次の describe-transit-gateway-vpc-attachments の例では、Transit Gateway VPC アタッチメントの詳細を表示します。

```
aws ec2 describe-transit-gateway-vpc-attachments
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayVpcAttachments": [
```

```
        {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0a08e88308EXAMPLE",
            "TransitGatewayId": "tgw-0043d72bb4EXAMPLE",
            "VpcId": "vpc-0f501f7ee8EXAMPLE",
            "VpcOwnerId": "111122223333",
            "State": "available",
            "SubnetIds": [
                "subnet-045d586432EXAMPLE",
                "subnet-0a0ad478a6EXAMPLE"
            ],
            "CreationTime": "2019-02-13T11:04:02.000Z",
            "Options": {
                "DnsSupport": "enable",
                "Ipv6Support": "disable"
            },
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "attachment name"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「View your VPC attachments」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTransitGatewayVpcAttachments」を参照してください。

### `describe-transit-gateways`

次のコード例は、`describe-transit-gateways` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway を記述するには

次の `describe-transit-gateways` の例では、Transit Gateway の詳細を取得します。

```
aws ec2 describe-transit-gateways
```

出力:

```
{
    "TransitGateways": [
        {
            "TransitGatewayId": "tgw-0262a0e521EXAMPLE",
            "TransitGatewayArn": "arn:aws:ec2:us-east-2:111122223333:transit-
gateway/tgw-0262a0e521EXAMPLE",
            "State": "available",
            "OwnerId": "111122223333",
            "Description": "MyTGW",
            "CreationTime": "2019-07-10T14:02:12.000Z",
            "Options": {
                "AmazonSideAsn": 64516,
                "AutoAcceptSharedAttachments": "enable",
                "DefaultRouteTableAssociation": "enable",
                "AssociationDefaultRouteTableId": "tgw-rtb-018774adf3EXAMPLE",
                "DefaultRouteTablePropagation": "enable",
                "PropagationDefaultRouteTableId": "tgw-rtb-018774adf3EXAMPLE",
                "VpnEcmpSupport": "enable",
                "DnsSupport": "enable"
            },
            "Tags": []
        },
        {
            "TransitGatewayId": "tgw-0fb8421e2dEXAMPLE",
            "TransitGatewayArn": "arn:aws:ec2:us-east-2:111122223333:transit-
gateway/tgw-0fb8421e2da853bf3",
            "State": "available",
            "OwnerId": "111122223333",
            "CreationTime": "2019-03-15T22:57:33.000Z",
            "Options": {
                "AmazonSideAsn": 65412,
                "AutoAcceptSharedAttachments": "disable",
                "DefaultRouteTableAssociation": "enable",
                "AssociationDefaultRouteTableId": "tgw-rtb-06a241a3d8EXAMPLE",
                "DefaultRouteTablePropagation": "enable",
                "PropagationDefaultRouteTableId": "tgw-rtb-06a241a3d8EXAMPLE",
                "VpnEcmpSupport": "enable",
                "DnsSupport": "enable"
            },
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
```

```
                    "Value": "TGW1"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTransitGateways」を参照してください。

### describe-verified-access-endpoints

次のコード例は、describe-verified-access-endpoints を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Verified Access エンドポイントを記述するには

次の describe-verified-access-endpoints の例では、指定した Verified Access エンドポイントについて説明します。

```
aws ec2 describe-verified-access-endpoints \
    --verified-access-endpoint-ids vae-066fac616d4d546f2
```

出力:

```
{
    "VerifiedAccessEndpoints": [
        {
            "VerifiedAccessInstanceId": "vai-0ce000c0b7643abea",
            "VerifiedAccessGroupId": "vagr-0dbe967baf14b7235",
            "VerifiedAccessEndpointId": "vae-066fac616d4d546f2",
            "ApplicationDomain": "example.com",
            "EndpointType": "network-interface",
            "AttachmentType": "vpc",
            "DomainCertificateArn": "arn:aws:acm:us-east-2:123456789012:certificate/
eb065ea0-26f9-4e75-a6ce-0a1a7EXAMPLE",
            "EndpointDomain": "my-ava-
app.edge-00c3372d53b1540bb.vai-0ce000c0b7643abea.prod.verified-access.us-
east-2.amazonaws.com",
            "SecurityGroupIds": [
```

```
                "sg-004915970c4c8f13a"
            ],
            "NetworkInterfaceOptions": {
                "NetworkInterfaceId": "eni-0aec70418c8d87a0f",
                "Protocol": "https",
                "Port": 443
            },
            "Status": {
                "Code": "active"
            },
            "Description": "",
            "CreationTime": "2023-08-25T20:54:43",
            "LastUpdatedTime": "2023-08-25T22:17:26",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "my-va-endpoint"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWSVerified Access ユーザーガイド」の「Verified Access endpoints」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeVerifiedAccessEndpoints」を参照してください。

### describe-verified-access-groups

次のコード例は、describe-verified-access-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Verified Access グループを記述するには

次の describe-verified-access-groups の例では、指定した Verified Access グループについて説明します。

```
aws ec2 describe-verified-access-groups \
    --verified-access-group-ids vagr-0dbe967baf14b7235
```

出力:

```
{
    "VerifiedAccessGroups": [
        {
            "VerifiedAccessGroupId": "vagr-0dbe967baf14b7235",
            "VerifiedAccessInstanceId": "vai-0ce000c0b7643abea",
            "Description": "Testing Verified Access",
            "Owner": "123456789012",
            "VerifiedAccessGroupArn": "arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:verified-
access-group/vagr-0dbe967baf14b7235",
            "CreationTime": "2023-08-25T19:55:19",
            "LastUpdatedTime": "2023-08-25T22:17:25",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "my-va-group"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWSVerified Access ユーザーガイド」の「Verified Access groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeVerifiedAccessGroups」を参照してください。

### describe-verified-access-instance-logging-configurations

次のコード例は、describe-verified-access-instance-logging-configurations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Verified Access インスタンスに関するログ設定を記述するには

次の describe-verified-access-instance-logging-configurations の例では、指定した Verified Access インスタンスのログ記録設定について説明します。

```
aws ec2 describe-verified-access-instance-logging-configurations \
```

```
    --verified-access-instance-ids vai-0ce000c0b7643abea
```

出力:

```
{
    "LoggingConfigurations": [
        {
            "VerifiedAccessInstanceId": "vai-0ce000c0b7643abea",
            "AccessLogs": {
                "S3": {
                    "Enabled": false
                },
                "CloudWatchLogs": {
                    "Enabled": true,
                    "DeliveryStatus": {
                        "Code": "success"
                    },
                    "LogGroup": "my-log-group"
                },
                "KinesisDataFirehose": {
                    "Enabled": false
                },
                "LogVersion": "ocsf-1.0.0-rc.2",
                "IncludeTrustContext": false
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWSVerified Access ユーザーガイド」の「Verified Access logs」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeVerifiedAccessInstanceLoggingConfigurations」を参照してください。

### describe-verified-access-instances

次のコード例は、describe-verified-access-instances を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Verified Access インスタンスを記述するには

次の describe-verified-access-instances の例では、指定した Verified Access インスタンスについて説明します。

```
aws ec2 describe-verified-access-instances \
    --verified-access-instance-ids vai-0ce000c0b7643abea
```

出力:

```
{
    "VerifiedAccessInstances": [
        {
            "VerifiedAccessInstanceId": "vai-0ce000c0b7643abea",
            "Description": "Testing Verified Access",
            "VerifiedAccessTrustProviders": [
                {
                    "VerifiedAccessTrustProviderId": "vatp-0bb32de759a3e19e7",
                    "TrustProviderType": "user",
                    "UserTrustProviderType": "iam-identity-center"
                }
            ],
            "CreationTime": "2023-08-25T18:27:56",
            "LastUpdatedTime": "2023-08-25T19:03:32",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "my-ava-instance"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWSVerified Access ユーザーガイド」の「Access インスタンス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeVerifiedAccessInstances」を参照してください。

### describe-verified-access-trust-providers

次のコード例は、describe-verified-access-trust-providers を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Verified Access 信頼プロバイダーを記述するには

次の describe-verified-access-trust-providers の例では、指定した Verified Access 信頼プロバイダーについて説明します。

```
aws ec2 describe-verified-access-trust-providers \
    --verified-access-trust-provider-ids vatp-0bb32de759a3e19e7
```

出力:

```
{
    "VerifiedAccessTrustProviders": [
        {
            "VerifiedAccessTrustProviderId": "vatp-0bb32de759a3e19e7",
            "Description": "Testing Verified Access",
            "TrustProviderType": "user",
            "UserTrustProviderType": "iam-identity-center",
            "PolicyReferenceName": "idc",
            "CreationTime": "2023-08-25T19:00:38",
            "LastUpdatedTime": "2023-08-25T19:03:32",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "my-va-trust-provider"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWSVerified Access ユーザーガイド」の「Trust providers for Verified Access」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeVerifiedAccessTrustProviders」を参照してください。

### describe-volume-attribute

次のコード例は、describe-volume-attribute を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ボリューム属性を記述するには

このコマンド例では、ID vol-049df61146c4d7901 を持つボリュームの autoEnableIo 属性を記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-volume-attribute --volume-id vol-049df61146c4d7901 --
attribute autoEnableIO
```

出力:

```
{
    "AutoEnableIO": {
        "Value": false
    },
    "VolumeId": "vol-049df61146c4d7901"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeVolumeAttribute」を参照してください。

### describe-volume-status

次のコード例は、describe-volume-status を使用する方法を示しています。

AWS CLI

単一ボリュームのステータスを記述するには

このコマンド例では、ボリューム vol-1234567890abcdef0 のステータスを記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-volume-status --volume-ids vol-1234567890abcdef0
```

出力:

```
{
    "VolumeStatuses": [
```

```
        {
            "VolumeStatus": {
                "Status": "ok",
                "Details": [
                    {
                        "Status": "passed",
                        "Name": "io-enabled"
                    },
                    {
                        "Status": "not-applicable",
                        "Name": "io-performance"
                    }
                ]
            },
            "AvailabilityZone": "us-east-1a",
            "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
            "Actions": [],
            "Events": []
        }
    ]
}
```

障害のあるボリュームのステータスを記述するには

このコマンド例では、障害のあるすべてのボリュームのステータスを記述します。この例では、障害のあるボリュームはありません。

コマンド:

```
aws ec2 describe-volume-status --filters Name=volume-status.status,Values=impaired
```

出力:

```
{
    "VolumeStatuses": []
}
```

ステータスチェックに失敗したボリュームがある場合 (ステータスに障害がある場合)、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Working with an Impaired Volume」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeVolumeStatus」を参照してください。

### describe-volumes-modifications

次のコード例は、describe-volumes-modifications を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ボリュームの変更ステータスを記述するには

次の describe-volumes-modifications の例では、指定したボリュームのボリューム変更ステータスについて説明します。

```
aws ec2 describe-volumes-modifications \
    --volume-ids vol-1234567890abcdef0
```

出力:

```
{
    "VolumeModification": {
        "TargetSize": 150,
        "TargetVolumeType": "io1",
        "ModificationState": "optimizing",
        "VolumeId": " vol-1234567890abcdef0",
        "TargetIops": 100,
        "StartTime": "2019-05-17T11:27:19.000Z",
        "Progress": 70,
        "OriginalVolumeType": "io1",
        "OriginalIops": 100,
        "OriginalSize": 100
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeVolumesModifications」を参照してください。

### describe-volumes

次のコード例は、describe-volumes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ボリュームを記述するには

次の describe-volumes の例では、現在のリージョンで指定したボリュームについて説明します。

```
aws ec2 describe-volumes \
    --volume-ids vol-049df61146c4d7901 vol-1234567890abcdef0
```

出力:

```
{
    "Volumes": [
        {
            "AvailabilityZone": "us-east-1a",
            "Attachments": [
                {
                    "AttachTime": "2013-12-18T22:35:00.000Z",
                    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
                    "VolumeId": "vol-049df61146c4d7901",
                    "State": "attached",
                    "DeleteOnTermination": true,
                    "Device": "/dev/sda1"
                }
            ],
            "Encrypted": true,
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-2a:123456789012:key/8c5b2c63-b9bc-45a3-
a87a-5513eEXAMPLE,
            "VolumeType": "gp2",
            "VolumeId": "vol-049df61146c4d7901",
            "State": "in-use",
            "Iops": 100,
            "SnapshotId": "snap-1234567890abcdef0",
            "CreateTime": "2019-12-18T22:35:00.084Z",
            "Size": 8
        },
        {
            "AvailabilityZone": "us-east-1a",
            "Attachments": [],
            "Encrypted": false,
            "VolumeType": "gp2",
            "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
            "State": "available",
            "Iops": 300,
            "SnapshotId": "",
            "CreateTime": "2020-02-27T00:02:41.791Z",
```

```
            "Size": 100
        }
    ]
}
```

例 2: 特定のインスタンスにアタッチされているボリュームを記述するには

次の describe-volumes の例では、指定したインスタンスにアタッチされているものと、インスタンスの終了時に削除するように設定されているものの両方に該当するすべてのボリュームについて説明します。

```
aws ec2 describe-volumes \
    --region us-east-1 \
    --filters Name=attachment.instance-
id,Values=i-1234567890abcdef0 Name=attachment.delete-on-termination,Values=true
```

describe-volumes の出力例については、例 1 を参照してください。

例 3: 特定のアベイラビリティーゾーンで使用可能なボリュームを記述するには

次の describe-volumes の例では、ステータスが available であり、指定したアベイラビリティーゾーンにあるすべてのボリュームについて説明します。

```
aws ec2 describe-volumes \
    --filters Name=status,Values=available Name=availability-zone,Values=us-east-1a
```

describe-volumes の出力例については、例 1 を参照してください。

例 4: タグに基づいてボリュームを記述するには

次の describe-volumes の例では、タグキー Name を持ち、Test で始まる値を持つすべてのボリュームについて説明します。その後、出力は、ボリュームのタグと ID のみを表示するクエリでフィルタリングされます。

```
aws ec2 describe-volumes \
    --filters Name=tag:Name,Values=Test* \
    --query "Volumes[*].{ID:VolumeId,Tag:Tags}"
```

出力:

```
[
```

```
    {
        "Tag": [
            {
                "Value": "Test2",
                "Key": "Name"
            }
        ],
        "ID": "vol-1234567890abcdef0"
    },
    {
        "Tag": [
            {
                "Value": "Test1",
                "Key": "Name"
            }
        ],
        "ID": "vol-049df61146c4d7901"
    }
]
```

タグフィルターを使用するその他の例については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「タグの使用方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeVolumes」を参照してください。

### `describe-vpc-attribute`

次のコード例は、`describe-vpc-attribute` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

enableDnsSupport 属性を記述するには

この例では、`enableDnsSupport` 属性を記述します。この属性は、VPC に対して DNS 解決が有効になっているかどうかを示します。この属性が `true` の場合、Amazon DNS サーバーはインスタンスの DNS ホスト名を対応する IP アドレスに解決します。それ以外の場合は解決しません。

コマンド:

```
aws ec2 describe-vpc-attribute --vpc-id vpc-a01106c2 --attribute enableDnsSupport
```

出力:

```
{
    "VpcId": "vpc-a01106c2",
    "EnableDnsSupport": {
        "Value": true
    }
}
```

enableDnsHostnames 属性を記述するには

この例では、enableDnsHostnames 属性を記述します。この属性は、VPC 内に起動されるインスタンスが DNS ホスト名を取得するかどうかを示します。この属性が true の場合、VPC 内のインスタンスは DNS ホスト名を取得します。それ以外の場合は取得しません。

コマンド:

```
aws ec2 describe-vpc-attribute --vpc-id vpc-a01106c2 --attribute enableDnsHostnames
```

出力:

```
{
    "VpcId": "vpc-a01106c2",
    "EnableDnsHostnames": {
        "Value": true
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeVpcAttribute」を参照してください。

### describe-vpc-classic-link-dns-support

次のコード例は、describe-vpc-classic-link-dns-support を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC の ClassicLink DNS サポートを記述するには

この例では、すべての VPC の ClassicLink DNS サポートステータスを記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-vpc-classic-link-dns-support
```

出力:

```
{
  "Vpcs": [
    {
      "VpcId": "vpc-88888888",
      "ClassicLinkDnsSupported": true
    },
    {
      "VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
      "ClassicLinkDnsSupported": false
    }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeVpcClassicLinkDnsSupport」を参照してください。

### describe-vpc-classic-link

次のコード例は、describe-vpc-classic-link を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC の ClassicLink ステータスを記述するには

この例では、vpc-88888888 の ClassicLink ステータスを一覧表示します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-vpc-classic-link --vpc-id vpc-88888888
```

出力:

```
{
  "Vpcs": [
```

```
    {
      "ClassicLinkEnabled": true,
      "VpcId": "vpc-88888888",
      "Tags": [
        {
          "Value": "classiclinkvpc",
          "Key": "Name"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

この例では、Classiclink で有効になっている VPCs のみを一覧表示します (`is-classic-link-enabled` のフィルター値は `true` に設定されています)。

コマンド:

```
aws ec2 describe-vpc-classic-link --filter "Name=is-classic-link-
enabled,Values=true"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeVpcClassicLink」を参照してください。

### describe-vpc-endpoint-associations

次のコード例は、`describe-vpc-endpoint-associations` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC エンドポイントの関連付けを記述するには

次の `describe-vpc-endpoint-associations` の例では、VPC エンドポイントの関連付けを記述します。

```
aws ec2 describe-vpc-endpoint-associations
```

出力:

```
{
    "VpcEndpointAssociations": [
```

```
        {
            "Id": "vpce-rsc-asc-0a810ca6ac8866bf9",
            "VpcEndpointId": "vpce-019b90d6f16d4f958",
            "AssociatedResourceAccessibility": "Accessible",
            "DnsEntry": {
                "DnsName":
 "vpce-019b90d6f16d4f958.rcfg-07129f3acded87625.4232ccc.vpc-lattice-rsc.us-
east-2.on.aws",
                "HostedZoneId": "Z03265862FOUNWMZOKUF4"
            },
            "AssociatedResourceArn": "arn:aws:vpc-lattice:us-
east-1:123456789012:resourceconfiguration/rcfg-07129f3acded87625"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS PrivateLink ユーザーガイド」の「VPC エンドポイントの関連付けを管理する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeVpcEndpointAssociations」を参照してください。

### describe-vpc-endpoint-connection-notifications

次のコード例は、describe-vpc-endpoint-connection-notifications を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンドポイント接続通知を記述するには

次の describe-vpc-endpoint-connection-notifications の例では、すべてのエンドポイント接続通知について説明します。

```
aws ec2 describe-vpc-endpoint-connection-notifications
```

出力:

```
{
   "ConnectionNotificationSet": [
       {
           "ConnectionNotificationState": "Enabled",
```

```
            "ConnectionNotificationType": "Topic",
            "ConnectionEvents": [
                "Accept",
                "Reject",
                "Delete",
                "Connect"
            ],
            "ConnectionNotificationId": "vpce-nfn-04bcb952bc8af7abc",
            "ConnectionNotificationArn": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:VpceNotification",
            "VpcEndpointId": "vpce-0324151a02f327123"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeVpcEndpointConnectionNotifications」を参照してください。

### describe-vpc-endpoint-connections

次のコード例は、describe-vpc-endpoint-connections を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC エンドポイント接続を記述するには

この例では、エンドポイントサービスへのインターフェイスエンドポイント接続を記述し、結果をフィルタリングして PendingAcceptance であるエンドポイントを表示します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-vpc-endpoint-connections --filters Name=vpc-endpoint-
state,Values=pendingAcceptance
```

出力:

```
{
  "VpcEndpointConnections": [
      {
          "VpcEndpointId": "vpce-0abed31004e618123",
          "ServiceId": "vpce-svc-0abced088d20def56",
          "CreationTimestamp": "2017-11-30T10:00:24.350Z",
```

```
            "VpcEndpointState": "pendingAcceptance",
            "VpcEndpointOwner": "123456789012"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeVpcEndpointConnections」を参照してください。

### describe-vpc-endpoint-service-configurations

次のコード例は、describe-vpc-endpoint-service-configurations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンドポイントサービス設定を記述するには

次の describe-vpc-endpoint-service-configurations の例では、エンドポイントサービスの設定について説明します。

```
aws ec2 describe-vpc-endpoint-service-configurations
```

出力:

```
{
    "ServiceConfigurations": [
        {
            "ServiceType": [
                {
                    "ServiceType": "GatewayLoadBalancer"
                }
            ],
            "ServiceId": "vpce-svc-012d33a1c4321cabc",
            "ServiceName": "com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-
svc-012d33a1c4321cabc",
            "ServiceState": "Available",
            "AvailabilityZones": [
                "us-east-1d"
            ],
            "AcceptanceRequired": false,
```

```
            "ManagesVpcEndpoints": false,
            "GatewayLoadBalancerArns": [
                "arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/
gwy/GWLBService/123210844e429123"
            ],
            "Tags": []
        },
        {
            "ServiceType": [
                {
                    "ServiceType": "Interface"
                }
            ],
            "ServiceId": "vpce-svc-123cabc125efa123",
            "ServiceName": "com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-svc-123cabc125efa123",
            "ServiceState": "Available",
            "AvailabilityZones": [
                "us-east-1a"
            ],
            "AcceptanceRequired": true,
            "ManagesVpcEndpoints": false,
            "NetworkLoadBalancerArns": [
                "arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/
net/NLBforService/1238753950b25123"
            ],
            "BaseEndpointDnsNames": [
                "vpce-svc-123cabc125efa123.us-east-1.vpce.amazonaws.com"
            ],
            "PrivateDnsName": "example.com",
            "PrivateDnsNameConfiguration": {
                "State": "failed",
                "Type": "TXT",
                "Value": "vpce:qUAth3FdeABCApUiXabc",
                "Name": "_1d367jvbg34znqvyefrj"
            },
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

詳細については、AWS PrivateLink ユーザーガイドの「概念」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeVpcEndpointServiceConfigurations」を参照してください。

### describe-vpc-endpoint-service-permissions

次のコード例は、describe-vpc-endpoint-service-permissions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンドポイントサービスのアクセス許可を記述するには

この例では、指定されたエンドポイントサービスのアクセス許可を記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-vpc-endpoint-service-permissions --service-id vpce-svc-03d5ebb7d9579a2b3
```

出力:

```
{
   "AllowedPrincipals": [
       {
           "PrincipalType": "Account",
           "Principal": "arn:aws:iam::123456789012:root"
       }
   ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeVpcEndpointServicePermissions」を参照してください。

### describe-vpc-endpoint-services

次のコード例は、describe-vpc-endpoint-services を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: すべての VPC エンドポイントサービスを記述するには

次の describe-vpc-endpoint-services の例では、AWS リージョンのすべての VPC エンドポイントサービスを一覧表示します。

```
aws ec2 describe-vpc-endpoint-services
```

出力:

```
{
    "ServiceDetails": [
        {
            "ServiceType": [
                {
                    "ServiceType": "Gateway"
                }
            ],
            "AcceptanceRequired": false,
            "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.dynamodb",
            "VpcEndpointPolicySupported": true,
            "Owner": "amazon",
            "AvailabilityZones": [
                "us-east-1a",
                "us-east-1b",
                "us-east-1c",
                "us-east-1d",
                "us-east-1e",
                "us-east-1f"
            ],
            "BaseEndpointDnsNames": [
                "dynamodb.us-east-1.amazonaws.com"
            ]
        },
        {
            "ServiceType": [
                {
                    "ServiceType": "Interface"
                }
            ],
            "PrivateDnsName": "ec2.us-east-1.amazonaws.com",
            "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.ec2",
            "VpcEndpointPolicySupported": false,
            "Owner": "amazon",
            "AvailabilityZones": [
                "us-east-1a",
                "us-east-1b",
                "us-east-1c",
                "us-east-1d",
                "us-east-1e",
                "us-east-1f"
            ],
```

```
            "AcceptanceRequired": false,
            "BaseEndpointDnsNames": [
                "ec2.us-east-1.vpce.amazonaws.com"
            ]
        },
        {
            "ServiceType": [
                {
                    "ServiceType": "Interface"
                }
            ],
            "PrivateDnsName": "ssm.us-east-1.amazonaws.com",
            "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.ssm",
            "VpcEndpointPolicySupported": true,
            "Owner": "amazon",
            "AvailabilityZones": [
                "us-east-1a",
                "us-east-1b",
                "us-east-1c",
                "us-east-1d",
                "us-east-1e"
            ],
            "AcceptanceRequired": false,
            "BaseEndpointDnsNames": [
                "ssm.us-east-1.vpce.amazonaws.com"
            ]
        }
    ],
    "ServiceNames": [
        "com.amazonaws.us-east-1.dynamodb",
        "com.amazonaws.us-east-1.ec2",
        "com.amazonaws.us-east-1.ec2messages",
        "com.amazonaws.us-east-1.elasticloadbalancing",
        "com.amazonaws.us-east-1.kinesis-streams",
        "com.amazonaws.us-east-1.s3",
        "com.amazonaws.us-east-1.ssm"
    ]
}
```

例 2: エンドポイントサービスの詳細を記述するには

次の describe-vpc-endpoint-services の例では、Amazon S3 インターフェイスエンドポイントサービスの詳細を一覧表示します。

```
aws ec2 describe-vpc-endpoint-services \
    --filter 'Name=service-type,Values=Interface' Name=service-
name,Values=com.amazonaws.us-east-1.s3
```

出力:

```
{
    "ServiceDetails": [
        {
            "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.s3",
            "ServiceId": "vpce-svc-081d84efcdEXAMPLE",
            "ServiceType": [
                {
                    "ServiceType": "Interface"
                }
            ],
            "AvailabilityZones": [
                "us-east-1a",
                "us-east-1b",
                "us-east-1c",
                "us-east-1d",
                "us-east-1e",
            "us-east-1f"
            ],
            "Owner": "amazon",
            "BaseEndpointDnsNames": [
                "s3.us-east-1.vpce.amazonaws.com"
            ],
            "VpcEndpointPolicySupported": true,
            "AcceptanceRequired": false,
            "ManagesVpcEndpoints": false,
            "Tags": []
        }
    ],
    "ServiceNames": [
        "com.amazonaws.us-east-1.s3"
    ]
}
```

詳細については、AWS PrivateLink ユーザーガイドの「利用可能な AWS サービス名を表示する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeVpcEndpointServices」を参照してください。

### describe-vpc-endpoints

次のコード例は、describe-vpc-endpoints を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC エンドポイントを記述するには

次の describe-vpc-endpoints の例では、すべての VPC エンドポイントの詳細を表示します。

```
aws ec2 describe-vpc-endpoints
```

出力:

```
{
    "VpcEndpoints": [
        {
            "PolicyDocument": "{\"Version\":\"2008-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect
\":\"Allow\",\"Principal\":\"*\",\"Action\":\"*\",\"Resource\":\"*\"}]}",
            "VpcId": "vpc-aabb1122",
            "NetworkInterfaceIds": [],
            "SubnetIds": [],
            "PrivateDnsEnabled": true,
            "State": "available",
            "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.dynamodb",
            "RouteTableIds": [
                "rtb-3d560345"
            ],
            "Groups": [],
            "VpcEndpointId": "vpce-032a826a",
            "VpcEndpointType": "Gateway",
            "CreationTimestamp": "2017-09-05T20:41:28Z",
            "DnsEntries": [],
            "OwnerId": "123456789012"
        },
        {
```

```
            "PolicyDocument": "{\n  \"Statement\": [\n    {\n      \"Action\": \"*
\", \n      \"Effect\": \"Allow\", \n      \"Principal\": \"*\", \n      \"Resource
\": \"*\"\n    }\n  ]\n}",
            "VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
            "NetworkInterfaceIds": [
                "eni-2ec2b084",
                "eni-1b4a65cf"
            ],
            "SubnetIds": [
                "subnet-d6fcaa8d",
                "subnet-7b16de0c"
            ],
            "PrivateDnsEnabled": false,
            "State": "available",
            "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.elasticloadbalancing",
            "RouteTableIds": [],
            "Groups": [
                {
                    "GroupName": "default",
                    "GroupId": "sg-54e8bf31"
                }
            ],
            "VpcEndpointId": "vpce-0f89a33420c1931d7",
            "VpcEndpointType": "Interface",
            "CreationTimestamp": "2017-09-05T17:55:27.583Z",
            "DnsEntries": [
                {
                    "HostedZoneId": "Z7HUB22UULQXV",
                    "DnsName": "vpce-0f89a33420c1931d7-
bluzidnv.elasticloadbalancing.us-east-1.vpce.amazonaws.com"
                },
                {
                    "HostedZoneId": "Z7HUB22UULQXV",
                    "DnsName": "vpce-0f89a33420c1931d7-bluzidnv-us-
east-1b.elasticloadbalancing.us-east-1.vpce.amazonaws.com"
                },
                {
                    "HostedZoneId": "Z7HUB22UULQXV",
                    "DnsName": "vpce-0f89a33420c1931d7-bluzidnv-us-
east-1a.elasticloadbalancing.us-east-1.vpce.amazonaws.com"
                }
            ],
            "OwnerId": "123456789012"
        },
```

```
        {
            "VpcEndpointId": "vpce-aabbaabbaabbaabba",
            "VpcEndpointType": "GatewayLoadBalancer",
            "VpcId": "vpc-111122223333aabbc",
            "ServiceName": "com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-
svc-123123a1c43abc123",
            "State": "available",
            "SubnetIds": [
                "subnet-0011aabbcc2233445"
            ],
            "RequesterManaged": false,
            "NetworkInterfaceIds": [
                "eni-01010120203030405"
            ],
            "CreationTimestamp": "2020-11-11T08:06:03.522Z",
            "Tags": [],
            "OwnerId": "123456789012"
        }
    ]
}
```

詳細については、AWS PrivateLink ユーザーガイドの「概念」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeVpcEndpoints」を参照してください。

### `describe-vpc-peering-connections`

次のコード例は、`describe-vpc-peering-connections` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC ピアリング接続を記述するには

この例では、すべての VPC ピアリング接続を記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-vpc-peering-connections
```

出力:

```
{
```

```
    "VpcPeeringConnections": [
        {
            "Status": {
                "Message": "Active",
                "Code": "active"
            },
            "Tags": [
                {
                    "Value": "Peering-1",
                    "Key": "Name"
                }
            ],
            "AccepterVpcInfo": {
                "OwnerId": "111122223333",
                "VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
                "CidrBlock": "10.0.1.0/28"
            },
            "VpcPeeringConnectionId": "pcx-11122233",
            "RequesterVpcInfo": {
                "PeeringOptions": {
                    "AllowEgressFromLocalVpcToRemoteClassicLink": false,
                    "AllowEgressFromLocalClassicLinkToRemoteVpc": false
                },
                "OwnerId": "444455556666",
                "VpcId": "vpc-123abc45",
                "CidrBlock": "192.168.0.0/16"
            }
        },
        {
            "Status": {
                "Message": "Pending Acceptance by 444455556666",
                "Code": "pending-acceptance"
            },
            "Tags": [],
            "RequesterVpcInfo": {
                "PeeringOptions": {
                    "AllowEgressFromLocalVpcToRemoteClassicLink": false,
                    "AllowEgressFromLocalClassicLinkToRemoteVpc": false
                },
                "OwnerId": "444455556666",
                "VpcId": "vpc-11aa22bb",
                "CidrBlock": "10.0.0.0/28"
            },
            "VpcPeeringConnectionId": "pcx-abababab",
```

```
            "ExpirationTime": "2014-04-03T09:12:43.000Z",
            "AccepterVpcInfo": {
                "OwnerId": "444455556666",
                "VpcId": "vpc-33cc44dd"
            }
        }
    ]
}
```

特定の VPC ピアリング接続を記述するには

この例では、保留中の承諾の状態にあるすべての VPC ピアリング接続を記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-vpc-peering-connections --filters Name=status-code,Values=pending-acceptance
```

この例では、「Owner=Finance」というタグを持つすべての VPC ピアリング接続を記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-vpc-peering-connections --filters Name=tag:Owner,Values=Finance
```

この例では、指定された VPC、vpc-1a2b3c4d に対してリクエストしたすべての VPC ピアリング接続を記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-vpc-peering-connections --filters Name=requester-vpc-info.vpc-id,Values=vpc-1a2b3c4d
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeVpcPeeringConnections」を参照してください。

### describe-vpcs

次のコード例は、describe-vpcs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: すべての VPC を説明するには

次の describe-vpcs の例では、VPC に関する詳細を取得します。

```
aws ec2 describe-vpcs
```

出力:

```
{
    "Vpcs": [
        {
            "CidrBlock": "30.1.0.0/16",
            "DhcpOptionsId": "dopt-19edf471",
            "State": "available",
            "VpcId": "vpc-0e9801d129EXAMPLE",
            "OwnerId": "111122223333",
            "InstanceTenancy": "default",
            "CidrBlockAssociationSet": [
                {
                    "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-062c64cfafEXAMPLE",
                    "CidrBlock": "30.1.0.0/16",
                    "CidrBlockState": {
                        "State": "associated"
                    }
                }
            ],
            "IsDefault": false,
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "Not Shared"
                }
            ]
        },
        {
            "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
            "DhcpOptionsId": "dopt-19edf471",
            "State": "available",
            "VpcId": "vpc-06e4ab6c6cEXAMPLE",
            "OwnerId": "222222222222",
            "InstanceTenancy": "default",
```

```
            "CidrBlockAssociationSet": [
                {
                    "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-00b17b4eddEXAMPLE",
                    "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
                    "CidrBlockState": {
                        "State": "associated"
                    }
                }
            ],
            "IsDefault": false,
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "Shared VPC"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

例 2: 指定した VPC を説明するには

次の describe-vpcs 例では、指定した VPC に関する詳細を取得します。

```
aws ec2 describe-vpcs \
    --vpc-ids vpc-06e4ab6c6cEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "Vpcs": [
        {
            "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
            "DhcpOptionsId": "dopt-19edf471",
            "State": "available",
            "VpcId": "vpc-06e4ab6c6cEXAMPLE",
            "OwnerId": "111122223333",
            "InstanceTenancy": "default",
            "CidrBlockAssociationSet": [
                {
                    "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-00b17b4eddEXAMPLE",
                    "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
                    "CidrBlockState": {
```

```
                        "State": "associated"
                    }
                }
            ],
            "IsDefault": false,
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "Shared VPC"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeVpcs」を参照してください。

### describe-vpn-connections

次のコード例は、describe-vpn-connections を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: VPN 接続を記述するには

次の describe-vpn-connections の例では、すべての Site-to-Site VPN 接続について説明します。

```
aws ec2 describe-vpn-connections
```

出力:

```
{
    "VpnConnections": [
        {
            "CustomerGatewayConfiguration": "...configuration information...",
            "CustomerGatewayId": "cgw-01234567abcde1234",
            "Category": "VPN",
            "State": "available",
            "Type": "ipsec.1",
```

```
            "VpnConnectionId": "vpn-1122334455aabbccd",
            "TransitGatewayId": "tgw-00112233445566aab",
            "Options": {
                "EnableAcceleration": false,
                "StaticRoutesOnly": true,
                "LocalIpv4NetworkCidr": "0.0.0.0/0",
                "RemoteIpv4NetworkCidr": "0.0.0.0/0",
                "TunnelInsideIpVersion": "ipv4"
            },
            "Routes": [],
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "CanadaVPN"
                }
            ],
            "VgwTelemetry": [
                {
                    "AcceptedRouteCount": 0,
                    "LastStatusChange": "2020-07-29T10:35:11.000Z",
                    "OutsideIpAddress": "203.0.113.3",
                    "Status": "DOWN",
                    "StatusMessage": ""
                },
                {
                    "AcceptedRouteCount": 0,
                    "LastStatusChange": "2020-09-02T09:09:33.000Z",
                    "OutsideIpAddress": "203.0.113.5",
                    "Status": "UP",
                    "StatusMessage": ""
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Site-to-Site VPN ユーザーガイド」の「How AWS Site-to-Site VPN works」を参照してください。

例 2: 使用可能な VPN 接続を記述するには

次の `describe-vpn-connections` の例では、状態が `available` である Site-to-Site VPN 接続について説明します。

```
aws ec2 describe-vpn-connections \
    --filters "Name=state,Values=available"
```

詳細については、「AWS Site-to-Site VPN ユーザーガイド」の「How AWS Site-to-Site VPN works」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeVpnConnections」を参照してください。

### describe-vpn-gateways

次のコード例は、describe-vpn-gateways を使用する方法を示しています。

AWS CLI

仮想プライベートゲートウェイを記述するには

この例では、仮想プライベートゲートウェイを記述します。

コマンド:

```
aws ec2 describe-vpn-gateways
```

出力:

```
{
    "VpnGateways": [
        {
            "State": "available",
            "Type": "ipsec.1",
            "VpnGatewayId": "vgw-f211f09b",
            "VpcAttachments": [
                {
                    "State": "attached",
                    "VpcId": "vpc-98eb5ef5"
                }
            ]
        },
        {
            "State": "available",
            "Type": "ipsec.1",
            "VpnGatewayId": "vgw-9a4cacf3",
```

```
            "VpcAttachments": [
                {
                    "State": "attaching",
                    "VpcId": "vpc-a01106c2"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeVpnGateways」を参照してください。

### detach-classic-link-vpc

次のコード例は、detach-classic-link-vpc を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC から EC2-Classic インスタンスのリンクを解除 (デタッチ) するには

この例では、VPC vpc-88888888 からインスタンス i-0598c7d356eba48d7 のリンクを解除します。

コマンド:

```
aws ec2 detach-classic-link-vpc --instance-id i-0598c7d356eba48d7 --vpc-
id vpc-88888888
```

出力:

```
{
  "Return": true
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DetachClassicLinkVpc」を参照してください。

### detach-internet-gateway

次のコード例は、detach-internet-gateway を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC からインターネットゲートウェイをデタッチするには

次の detach-internet-gateway の例では、特定の VPC から指定したインターネットゲートウェイをデタッチします。

```
aws ec2 detach-internet-gateway \
    --internet-gateway-id igw-0d0fb496b3EXAMPLE \
    --vpc-id vpc-0a60eb65b4EXAMPLE
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「インターネットゲートウェイ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DetachInternetGateway」を参照してください。

### detach-network-interface

次のコード例は、detach-network-interface を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスからネットワークインターフェイスをデタッチするには

この例では、指定されたインスタンスから指定されたネットワークインターフェイスをデタッチします。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 detach-network-interface --attachment-id eni-attach-66c4350a
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DetachNetworkInterface」を参照してください。

### detach-verified-access-trust-provider

次のコード例は、detach-verified-access-trust-provider を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスから信頼プロバイダーをデタッチするには

次の detach-verified-access-trust-provider の例では、指定した Verified Access 信頼プロバイダーを指定した Verified Access インスタンスからデタッチします。

```
aws ec2 detach-verified-access-trust-provider \
    --verified-access-instance-id vai-0ce000c0b7643abea \
    --verified-access-trust-provider-id vatp-0bb32de759a3e19e7
```

出力:

```
{
    "VerifiedAccessTrustProvider": {
        "VerifiedAccessTrustProviderId": "vatp-0bb32de759a3e19e7",
        "Description": "Testing Verified Access",
        "TrustProviderType": "user",
        "UserTrustProviderType": "iam-identity-center",
        "PolicyReferenceName": "idc",
        "CreationTime": "2023-08-25T19:00:38",
        "LastUpdatedTime": "2023-08-25T19:00:38"
    },
    "VerifiedAccessInstance": {
        "VerifiedAccessInstanceId": "vai-0ce000c0b7643abea",
        "Description": "Testing Verified Access",
        "VerifiedAccessTrustProviders": [],
        "CreationTime": "2023-08-25T18:27:56",
        "LastUpdatedTime": "2023-08-25T18:27:56"
    }
}
```

詳細については、「AWSVerified Access ユーザーガイド」の「Access インスタンス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DetachVerifiedAccessTrustProvider」を参照してください。

### detach-volume

次のコード例は、detach-volume を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスからボリュームをデタッチするには

このコマンド例では、ボリューム (vol-049df61146c4d7901) をアタッチされているインスタンスからデタッチします。

コマンド:

```
aws ec2 detach-volume --volume-id vol-1234567890abcdef0
```

出力:

```
{
    "AttachTime": "2014-02-27T19:23:06.000Z",
    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
    "VolumeId": "vol-049df61146c4d7901",
    "State": "detaching",
    "Device": "/dev/sdb"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DetachVolume」を参照してください。

### detach-vpn-gateway

次のコード例は、detach-vpn-gateway を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC から仮想プライベートゲートウェイをデタッチするには

この例では、指定された VPC から指定された仮想プライベートゲートウェイをデタッチします。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 detach-vpn-gateway --vpn-gateway-id vgw-9a4cacf3 --vpc-id vpc-a01106c2
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DetachVpnGateway」を参照してください。

### disable-address-transfer

次のコード例は、disable-address-transfer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Elastic IP アドレスの移行を無効にするには

次の disable-address-transfer の例では、指定した Elastic IP アドレスの Elastic IP アドレス転送を無効にします。

```
aws ec2 disable-address-transfer \
    --allocation-id eipalloc-09ad461b0d03f6aaf
```

出力:

```
{
    "AddressTransfer": {
        "PublicIp": "100.21.184.216",
        "AllocationId": "eipalloc-09ad461b0d03f6aaf",
        "AddressTransferStatus": "disabled"
    }
}
```

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「Transfer Elastic IP addresses」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisableAddressTransfer」を参照してください。

### disable-aws-network-performance-metric-subscription

次のコード例は、disable-aws-network-performance-metric-subscription を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メトリクスサブスクリプションを無効にするには

次の disable-aws-network-performance-metric-subscription の例では、指定した転送元リージョンと転送先リージョン間のネットワークレイテンシーの集計のモニタリングを無効にします。

```
aws ec2 disable-aws-network-performance-metric-subscription \
    --source us-east-1 \
    --destination eu-west-1 \
    --metric aggregate-latency \
    --statistic p50
```

出力:

```
{
    "Output": true
}
```

詳細については、インフラストラクチャパフォーマンスユーザーガイドの「CLI を使用して CloudWatch サブスクリプションを管理する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisableAwsNetworkPerformanceMetricSubscription」を参照してください。

### disable-ebs-encryption-by-default

次のコード例は、disable-ebs-encryption-by-default を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デフォルトで EBS 暗号化を無効にするには

次の disable-ebs-encryption-by-default の例では、現在のリージョンの AWS アカウントに対して EBS 暗号化をデフォルトで無効にします。

```
aws ec2 disable-ebs-encryption-by-default
```

出力:

```
{
    "EbsEncryptionByDefault": false
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisableEbsEncryptionByDefault」を参照してください。

### disable-fast-launch

次のコード例は、disable-fast-launch を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イメージの高速起動を中止するには

次の disable-fast-launch の例では、指定した AMI での高速起動を中止し、事前プロビジョニングされたスナップショットをクリーンアップします。

```
aws ec2 disable-fast-launch \
    --image-id ami-01234567890abcedf
```

出力:

```
{
    "ImageId": "ami-01234567890abcedf",
    "ResourceType": "snapshot",
    "SnapshotConfiguration": {},
    "LaunchTemplate": {
        "LaunchTemplateId": "lt-01234567890abcedf",
        "LaunchTemplateName": "EC2FastLaunchDefaultResourceCreation-
a8c6215d-94e6-441b-9272-dbd1f87b07e2",
        "Version": "1"
    },
    "MaxParallelLaunches": 6,
    "OwnerId": "0123456789123",
    "State": "disabling",
    "StateTransitionReason": "Client.UserInitiated",
    "StateTransitionTime": "2022-01-27T22:47:29.265000+00:00"
}
```

詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「Windows AMI に EC2 Fast Launch 設定を構成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisableFastLaunch」を参照してください。

### disable-fast-snapshot-restores

次のコード例は、disable-fast-snapshot-restores を使用する方法を示しています。

AWS CLI

高速スナップショット復元を無効にするには

次の disable-fast-snapshot-restores の例では、指定したアベイラビリティーゾーン内の指定したスナップショットの高速スナップショット復元を無効にします。

```
aws ec2 disable-fast-snapshot-restores \
    --availability-zones us-east-2a \
    --source-snapshot-ids snap-1234567890abcdef0
```

出力:

```
{
    "Successful": [
        {
            "SnapshotId": "snap-1234567890abcdef0"
            "AvailabilityZone": "us-east-2a",
            "State": "disabling",
            "StateTransitionReason": "Client.UserInitiated",
            "OwnerId": "123456789012",
            "EnablingTime": "2020-01-25T23:57:49.602Z"
        }
    ],
    "Unsuccessful": []
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisableFastSnapshotRestores」を参照してください。

### disable-image-block-public-access

次のコード例は、disable-image-block-public-access を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定したリージョンで AMI のパブリックアクセスのブロックを無効にするには

次の disable-image-block-public-access の例では、指定したリージョンからアカウントレベルの AMI のブロックパブリックアクセスを無効にします。

```
aws ec2 disable-image-block-public-access \
```

```
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "ImageBlockPublicAccessState": "unblocked"
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Block public access to your AMIs」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisableImageBlockPublicAccess」を参照してください。

### disable-image-deprecation

次のコード例は、disable-image-deprecation を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AMI の非推奨をキャンセルするには

次の disable-image-deprecation の例では、AMI の非推奨化をキャンセルします。これにより、describe-images 出力から DeprecationTime フィールドが削除されます。この手順を実行するには、AMI の所有者である必要があります。

```
aws ec2 disable-image-deprecation \
    --image-id ami-1234567890abcdef0
```

出力:

```
{
    "RequestID": "11aabb229-4eac-35bd-99ed-be587EXAMPLE",
    "Return": "true"
}
```

詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「AMI を非推奨にする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisableImageDeprecation」を参照してください。

### disable-image-deregistration-protection

次のコード例は、disable-image-deregistration-protection を使用する方法を示しています。

AWS CLI

登録解除保護を無効にするには

次の disable-image-deregistration-protection の例では、指定されたイメージの登録解除保護を無効にします。

```
aws ec2 disable-image-deregistration-protection \
    --image-id ami-0b1a928a144a74ec9
```

出力:

```
{
    "Return": "disabled"
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Amazon EC2 AMI を登録解除から保護する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisableImageDeregistrationProtection」を参照してください。

### disable-image

次のコード例は、disable-image を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AMI を無効化するには

次の disable-image の例では、指定した AMI を無効にします。

```
aws ec2 disable-image \
    --image-id ami-1234567890abcdef0
```

出力:

```
{
    "Return": "true"
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「AMI を無効にする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisableImage」を参照してください。

### disable-ipam-organization-admin-account

次のコード例は、disable-ipam-organization-admin-account を使用する方法を示しています。

AWS CLI

委任された IPAM 管理者を無効にするには

特定のシナリオでは、IPAM を AWS Organizations と統合します。これを行うと、AWS Organizations 管理アカウントは AWS Organizations メンバーアカウントを IPAM 管理者として委任します。

この例では、あなたは IPAM 管理者アカウントを委任した AWS Organizations 管理アカウントであり、そのアカウントを IPAM 管理者として無効にしたいと考えています。

このリクエストを行うときは、--region に任意の AWS リージョンを使用できます。最初に管理者を委任したリージョン、IPAM が作成されたリージョン、または IPAM 運用リージョンを使用する必要はありません。委任された管理者アカウントを無効にすると、いつでも再び有効にしたり、新しいアカウントを IPAM 管理者として委任したりすることができます。

次の disable-ipam-organization-admin-account の例では、AWS アカウントの委任された IPAM 管理者を無効にします。

```
aws ec2 disable-ipam-organization-admin-account \
    --delegated-admin-account-id 320805250157 \
    --region ap-south-1
```

出力:

```
{
```

```
    "Success": true
}
```

詳細については、「Amazon VPC IPAM ユーザーガイド」の「Integrate IPAM with accounts in an AWS Organization」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisableIpamOrganizationAdminAccount」を参照してください。

### disable-serial-console-access

次のコード例は、disable-serial-console-access を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントの EC2 シリアルコンソールへのアクセスを無効にするには

次の disable-serial-console-access の例では、シリアルコンソールへのアカウントアクセスを無効にします。

```
aws ec2 disable-serial-console-access
```

出力:

```
{
    "SerialConsoleAccessEnabled": false
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「EC2 Serial Console」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisableSerialConsoleAccess」を参照してください。

### disable-snapshot-block-public-access

次のコード例は、disable-snapshot-block-public-access を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットのブロックパブリックアクセスを無効にするには

次の disable-snapshot-block-public-access の例では、スナップショットのブロックパブリックアクセスを無効にして、スナップショットのパブリック共有を許可します。

```
aws ec2 disable-snapshot-block-public-access
```

出力:

```
{
    "State": "unblocked"
}
```

詳細については、「Amazon EBS ユーザーガイド」の「Block public access for snapshots」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisableSnapshotBlockPublicAccess」を参照してください。

### disable-transit-gateway-route-table-propagation

次のコード例は、disable-transit-gateway-route-table-propagation を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway アタッチメントを無効にして、指定された伝播ルートテーブルにルートを伝播するには

次の disable-transit-gateway-route-table-propagation の例では、指定したアタッチメントが、指定した伝播ルートテーブルにルートを伝播することを無効にします。

```
aws ec2 disable-transit-gateway-route-table-propagation \
    --transit-gateway-route-table-id tgw-rtb-0a823edbdeEXAMPLE \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-09b52ccdb5EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "Propagation": {
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-09b52ccdb5EXAMPLE",
        "ResourceId": "vpc-4d7de228",
```

```
        "ResourceType": "vpc",
        "TransitGatewayRouteTableId": "tgw-rtb-0a823edbdeEXAMPLE",
        "State": "disabled"
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Transit gateway route tables」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisableTransitGatewayRouteTablePropagation」を参照してください。

### disable-vgw-route-propagation

次のコード例は、disable-vgw-route-propagation を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルート伝播を無効にするには

この例では、指定された仮想プライベートゲートウェイが指定されたルートテーブルに静的ルートを伝播しないようにします。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 disable-vgw-route-propagation --route-table-id rtb-22574640 --gateway-
id vgw-9a4cacf3
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisableVgwRoutePropagation」を参照してください。

### disable-vpc-classic-link-dns-support

次のコード例は、disable-vpc-classic-link-dns-support を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC の ClassicLink DNS サポートを無効にするには

vpc-88888888 の ClassicLink DNS サポートを無効にします。

コマンド:

```
aws ec2 disable-vpc-classic-link-dns-support --vpc-id vpc-88888888
```

出力:

```
{
  "Return": true
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisableVpcClassicLinkDnsSupport」を参照してください。

### disable-vpc-classic-link

次のコード例は、disable-vpc-classic-link を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC の ClassicLink を無効にするには

この例では、vpc-8888888 の ClassicLink を無効にします。

コマンド:

```
aws ec2 disable-vpc-classic-link --vpc-id vpc-88888888
```

出力:

```
{
  "Return": true
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisableVpcClassicLink」を参照してください。

### disassociate-address

次のコード例は、disassociate-address を使用する方法を示しています。

AWS CLI

EC2-Classic で Elastic IP アドレスの関連付けを解除するには

この例では、EC2-Classic のインスタンスから Elastic IP アドレスの関連付けを解除します。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 disassociate-address --public-ip 198.51.100.0
```

EC2-VPC で Elastic IP アドレスの関連付けを解除するには

この例では、VPC のインスタンスから Elastic IP アドレスの関連付けを解除します。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 disassociate-address --association-id eipassoc-2bebb745
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateAddress」を参照してください。

### disassociate-client-vpn-target-network

次のコード例は、disassociate-client-vpn-target-network を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クライアント VPN エンドポイントからネットワークの関連付けを解除するには

次の disassociate-client-vpn-target-network の例では、指定したクライアント VPN エンドポイントの cvpn-assoc-12312312312312312 関連付け ID に関連付けられているターゲットネットワークの関連付けを解除します。

```
aws ec2 disassociate-client-vpn-target-network \
    --client-vpn-endpoint-id cvpn-endpoint-123456789123abcde \
    --association-id cvpn-assoc-12312312312312312
```

出力:

```
{
    "AssociationId": "cvpn-assoc-12312312312312312",
    "Status": {
```

```
        "Code": "disassociating"
    }
}
```

詳細については、「AWS Client VPN 管理者ガイド」の「Target Networks」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateClientVpnTargetNetwork」を参照してください。

### `disassociate-iam-instance-profile`

次のコード例は、`disassociate-iam-instance-profile` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM インスタンスプロファイルの関連付けを解除するには

この例では、IAM インスタンスプロファイルと関連付け ID `iip-assoc-05020b59952902f5f` の関連付けを解除します。

コマンド:

```
aws ec2 disassociate-iam-instance-profile --association-id iip-assoc-05020b59952902f5f
```

出力:

```
{
  "IamInstanceProfileAssociation": {
      "InstanceId": "i-123456789abcde123",
      "State": "disassociating",
      "AssociationId": "iip-assoc-05020b59952902f5f",
      "IamInstanceProfile": {
          "Id": "AIPAI5IVIHMFFYY2DKV5Y",
          "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/admin-role"
      }
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateIamInstanceProfile」を参照してください。

### disassociate-instance-event-window

次のコード例は、disassociate-instance-event-window を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: イベントウィンドウから 1 つ以上のインスタンスの関連付けを解除するには

次の disassociate-instance-event-window の例では、1 つ以上のインスタンスの関連付けをイベントウィンドウから解除します。instance-event-window-id パラメータを指定して、イベントウィンドウを指定します。インスタンスの関連付けを解除するには、association-target パラメータを使用し、その値に 1 つまたは複数のインスタンス ID を指定します。

```
aws ec2 disassociate-instance-event-window \
    --region us-east-1 \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --association-target "InstanceIds=i-1234567890abcdef0,i-0598c7d356eba48d7"
```

出力:

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "Name": "myEventWindowName",
        "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [],
            "Tags": [],
            "DedicatedHostIds": []
        },
        "State": "creating"
    }
}
```

イベントウィンドウの制約については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の予定されているイベントに関するセクションの「考慮事項」を参照してください。

例 2: イベントウィンドウからインスタンスタグの関連付けを解除するには

次の disassociate-instance-event-window の例では、インスタンスタグの関連付けをイベントウィンドウから解除します。instance-event-window-id パラメータを指定して、イ

ベントウィンドウを指定します。インスタンスタグの関連付けを解除するにはassociation-target パラメータを使用し、その値に 1 つ以上のタグを指定します。

```
aws ec2 disassociate-instance-event-window \
    --region us-east-1 \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --association-target "InstanceTags=[{Key=k2,Value=v2},{Key=k1,Value=v1}]"
```

出力:

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "Name": "myEventWindowName",
        "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [],
            "Tags": [],
            "DedicatedHostIds": []
        },
        "State": "creating"
    }
}
```

イベントウィンドウの制約については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の予定されているイベントに関するセクションの「考慮事項」を参照してください。

例 3: イベントウィンドウから専有ホストの関連付けを解除するには

次の disassociate-instance-event-window の例では、専有ホストの関連付けをイベントウィンドウから解除します。instance-event-window-id パラメータを指定して、イベントウィンドウを指定します。Dedicated Host の関連付けを解除するにはassociation-target パラメータを使用し、その値に 1 つ以上の Dedicated Host ID を指定します。

```
aws ec2 disassociate-instance-event-window \
    --region us-east-1 \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --association-target DedicatedHostIds=h-029fa35a02b99801d
```

出力:

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "Name": "myEventWindowName",
        "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [],
            "Tags": [],
            "DedicatedHostIds": []
        },
        "State": "creating"
    }
}
```

イベントウィンドウの制約については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の予定されているイベントに関するセクションの「考慮事項」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateInstanceEventWindow」を参照してください。

### disassociate-ipam-resource-discovery

次のコード例は、disassociate-ipam-resource-discovery を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IPAM からリソース検出の関連付けを解除するには

この例では、あなたは IPAM の委任された管理者アカウントとして、IPAM から IPAM リソース検出の関連付けを解除したいと考えています。あなたは describe コマンドを実行し、"ResourceDiscoveryStatus": "not-found" に気付いたため、自身の IPAM からその関連付けを解除して、他の関連付けのためのスペースを確保したいと考えています。

次の disassociate-ipam-resource-discovery の例では、AWS アカウントの IPAM リソース検出の関連付けを解除します。

```
aws ec2 disassociate-ipam-resource-discovery \
    --ipam-resource-discovery-association-id ipam-res-disco-assoc-04382a6346357cf82
 \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "IpamResourceDiscoveryAssociation": {
        "OwnerId": "320805250157",
        "IpamResourceDiscoveryAssociationId": "ipam-res-disco-
assoc-04382a6346357cf82",
        "IpamResourceDiscoveryAssociationArn":
 "arn:aws:ec2::320805250157:ipam-resource-discovery-association/ipam-res-disco-
assoc-04382a6346357cf82",
        "IpamResourceDiscoveryId": "ipam-res-disco-0365d2977fc1672fe",
        "IpamId": "ipam-005f921c17ebd5107",
        "IpamArn": "arn:aws:ec2::320805250157:ipam/ipam-005f921c17ebd5107",
        "IpamRegion": "us-east-1",
        "IsDefault": false,
        "ResourceDiscoveryStatus": "not-found",
        "State": "disassociate-in-progress"
    }
}
```

詳細については、「Amazon VPC IPAM ユーザーガイド」の「Integrate IPAM with accounts outside of your organization」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateIpamResourceDiscovery」を参照してください。

### `disassociate-nat-gateway-address`

次のコード例は、`disassociate-nat-gateway-address` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パブリック NAT ゲートウェイから Elastic IP アドレスの関連付けを解除するには

次の `disassociate-nat-gateway-address` の例では、指定した Elastic IP アドレスの関連付けを指定したパブリック NAT ゲートウェイから解除します。

```
aws ec2 disassociate-nat-gateway-address \
    --nat-gateway-id nat-1234567890abcdef0 \
    --association-ids eipassoc-0f96bdca17EXAMPLE
```

出力:

```
{
```

```
    "NatGatewayId": "nat-1234567890abcdef0",
    "NatGatewayAddresses": [
        {
            "AllocationId": "eipalloc-0be6ecac95EXAMPLE",
            "NetworkInterfaceId": "eni-09cc4b2558794f7f9",
            "PrivateIp": "10.0.0.74",
            "PublicIp": "3.211.231.218",
            "AssociationId": "eipassoc-0f96bdca17EXAMPLE",
            "IsPrimary": false,
            "Status": "disassociating"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「NAT ゲートウェイ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateNatGatewayAddress」を参照してください。

### disassociate-route-table

次のコード例は、disassociate-route-table を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルートテーブルの関連付けを解除するには

この例では、指定されたサブネットから指定されたルートテーブルの関連付けを解除します。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 disassociate-route-table --association-id rtbassoc-781d0d1a
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateRouteTable」を参照してください。

### disassociate-security-group-vpc

次のコード例は、disassociate-security-group-vpc を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC からセキュリティグループの関連付けを解除するには

次の disassociate-security-group-vpc の例では、指定されたセキュリティグループの関連付けを指定された VPC から解除します。

```
aws ec2 disassociate-security-group-vpc \
    --group-id sg-04dbb43907d3f8a78 \
    --vpc-id vpc-0bf4c2739bc05a694
```

出力:

```
{
    "State": "disassociating"
}
```

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「セキュリティグループを複数の VPC に関連付ける」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateSecurityGroupVpc」を参照してください。

### disassociate-subnet-cidr-block

次のコード例は、disassociate-subnet-cidr-block を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サブネットから IPv6 CIDR ブロックの関連付けを解除するには

この例では、CIDR ブロックの関連付け ID を使用して、サブネットから IPv6 CIDR ブロックの関連付けを解除します。

コマンド:

```
aws ec2 disassociate-subnet-cidr-block --association-id subnet-cidr-assoc-3aa54053
```

出力:

```
{
  "SubnetId": "subnet-5f46ec3b",
```

```
  "Ipv6CidrBlockAssociation": {
      "Ipv6CidrBlock": "2001:db8:1234:1a00::/64",
      "AssociationId": "subnet-cidr-assoc-3aa54053",
      "Ipv6CidrBlockState": {
          "State": "disassociating"
      }
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateSubnetCidrBlock」を参照してください。

### disassociate-transit-gateway-multicast-domain

次のコード例は、disassociate-transit-gateway-multicast-domain を使用する方法を示しています。

AWS CLI

マルチキャストドメインからサブネットの関連付けを解除するには

次の disassociate-transit-gateway-multicast-domain の例では、指定したマルチキャストドメインからサブネットの関連付けを解除します。

```
aws ec2 disassociate-transit-gateway-multicast-domain \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-070e571cd1EXAMPLE \
    --subnet-id subnet-000de86e3bEXAMPLE \
    --transit-gateway-multicast-domain-id tgw-mcast-domain-0c4905cef7EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "Associations": {
        "TransitGatewayMulticastDomainId": "tgw-mcast-domain-0c4905cef7EXAMPLE",
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-070e571cd1EXAMPLE",
        "ResourceId": "vpc-7EXAMPLE",
        "ResourceType": "vpc",
        "Subnets": [
            {
                "SubnetId": "subnet-000de86e3bEXAMPLE",
                "State": "disassociating"
            }
```

```
        ]
    }
}
```

詳細については、Transit Gateways ガイドの「マルチキャストドメイン」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateTransitGatewayMulticastDomain」を参照してください。

### `disassociate-transit-gateway-route-table`

次のコード例は、`disassociate-transit-gateway-route-table` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースアタッチメントから Transit Gateway ルートテーブルの関連付けを解除するには

次の `disassociate-transit-gateway-route-table` の例では、指定したアタッチメントの関連付けを Transit Gateway ルートテーブルから解除します。

```
aws ec2 disassociate-transit-gateway-route-table \
    --transit-gateway-route-table-id tgw-rtb-002573ed1eEXAMPLE \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-08e0bc912cEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "Association": {
        "TransitGatewayRouteTableId": "tgw-rtb-002573ed1eEXAMPLE",
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-08e0bc912cEXAMPLE",
        "ResourceId": "11460968-4ac1-4fd3-bdb2-00599EXAMPLE",
        "ResourceType": "direct-connect-gateway",
        "State": "disassociating"
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Transit gateway route tables」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateTransitGatewayRouteTable」を参照してください。

### disassociate-vpc-cidr-block

次のコード例は、disassociate-vpc-cidr-block を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC から IPv6 CIDR ブロックの関連付けを解除するには

この例では、CIDR ブロックの関連付け ID を使用して、VPC から IPv6 CIDR ブロックの関連付けを解除します。

コマンド:

```
aws ec2 disassociate-vpc-cidr-block --association-id vpc-cidr-assoc-eca54085
```

出力:

```
{
  "Ipv6CidrBlockAssociation": {
      "Ipv6CidrBlock": "2001:db8:1234:1a00::/56",
      "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-eca54085",
      "Ipv6CidrBlockState": {
          "State": "disassociating"
      }
  },
  "VpcId": "vpc-a034d6c4"
}
```

VPC から IPv4 CIDR ブロックの関連付けを解除するには

この例では、VPC から IPv4 CIDR ブロックの関連付けを解除します。

コマンド:

```
aws ec2 disassociate-vpc-cidr-block --association-id vpc-cidr-assoc-0287ac6b
```

出力:

```
{
  "CidrBlockAssociation": {
      "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-0287ac6b",
      "CidrBlock": "172.18.0.0/16",
```

```
        "CidrBlockState": {
            "State": "disassociating"
        }
    },
    "VpcId": "vpc-27621243"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateVpcCidrBlock」を参照してください。

### enable-address-transfer

次のコード例は、enable-address-transfer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Elastic IP アドレスの転送を有効にするには

次の enable-address-transfer の例では、指定した Elastic IP アドレスの Elastic IP アドレス転送を指定したアカウントに対して有効にします。

```
aws ec2 enable-address-transfer \
    --allocation-id eipalloc-09ad461b0d03f6aaf \
    --transfer-account-id 123456789012
```

出力:

```
{
     "AddressTransfer": {
        "PublicIp": "100.21.184.216",
        "AllocationId": "eipalloc-09ad461b0d03f6aaf",
        "TransferAccountId": "123456789012",
        "TransferOfferExpirationTimestamp": "2023-02-22T20:51:01.000Z",
        "AddressTransferStatus": "pending"
    }
}
```

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「Transfer Elastic IP addresses」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EnableAddressTransfer」を参照してください。

### enable-aws-network-performance-metric-subscription

次のコード例は、enable-aws-network-performance-metric-subscription を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メトリクスサブスクリプションを有効にするには

次の enable-aws-network-performance-metric-subscription の例では、指定した転送元リージョンと転送先リージョン間のネットワークレイテンシーの集計のモニタリングを有効にします。

```
aws ec2 enable-aws-network-performance-metric-subscription \
    --source us-east-1 \
    --destination eu-west-1 \
    --metric aggregate-latency \
    --statistic p50
```

出力:

```
{
    "Output": true
}
```

詳細については、「インフラストラクチャのパフォーマンスのユーザーガイド」の「Manage subscriptions」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EnableAwsNetworkPerformanceMetricSubscription」を参照してください。

### enable-ebs-encryption-by-default

次のコード例は、enable-ebs-encryption-by-default を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デフォルトで EBS 暗号化を有効にするには

次の enable-ebs-encryption-by-default の例では、現在のリージョンの AWS アカウントに対して EBS 暗号化をデフォルトで有効にします。

```
aws ec2 enable-ebs-encryption-by-default
```

出力:

```
{
    "EbsEncryptionByDefault": true
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EnableEbsEncryptionByDefault」を参照してください。

### enable-fast-launch

次のコード例は、enable-fast-launch を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イメージの高速起動を開始するには

次の enable-fast-launch の例では、指定した AMI を高速起動用に設定し、起動する並列インスタンスの最大数を 6 に設定します。AMI の事前プロビジョニングに使用するリソースのタイプは snapshot に設定され、これはデフォルト値でもあります。

```
aws ec2 enable-fast-launch \
    --image-id ami-01234567890abcedf \
    --max-parallel-launches 6 \
    --resource-type snapshot
```

出力:

```
{
    "ImageId": "ami-01234567890abcedf",
    "ResourceType": "snapshot",
    "SnapshotConfiguration": {
        "TargetResourceCount": 10
    },
    "LaunchTemplate": {},
    "MaxParallelLaunches": 6,
    "OwnerId": "0123456789123",
    "State": "enabling",
```

```
    "StateTransitionReason": "Client.UserInitiated",
    "StateTransitionTime": "2022-01-27T22:16:03.199000+00:00"
}
```

詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「Windows AMI に EC2 Fast Launch 設定を構成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EnableFastLaunch」を参照してください。

### enable-fast-snapshot-restores

次のコード例は、enable-fast-snapshot-restores を使用する方法を示しています。

AWS CLI

高速スナップショット復元を有効にするには

次の enable-fast-snapshot-restores の例では、指定したアベイラビリティーゾーン内の指定したスナップショットの高速スナップショット復元を有効にします。

```
aws ec2 enable-fast-snapshot-restores \
    --availability-zones us-east-2a us-east-2b \
    --source-snapshot-ids snap-1234567890abcdef0
```

出力:

```
{
    "Successful": [
        {
            "SnapshotId": "snap-1234567890abcdef0"
            "AvailabilityZone": "us-east-2a",
            "State": "enabling",
            "StateTransitionReason": "Client.UserInitiated",
            "OwnerId": "123456789012",
            "EnablingTime": "2020-01-25T23:57:49.602Z"
        },
        {
            "SnapshotId": "snap-1234567890abcdef0"
            "AvailabilityZone": "us-east-2b",
            "State": "enabling",
            "StateTransitionReason": "Client.UserInitiated",
```

```
            "OwnerId": "123456789012",
            "EnablingTime": "2020-01-25T23:57:49.596Z"
        }
    ],
    "Unsuccessful": []
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EnableFastSnapshotRestores」を参照してください。

### enable-image-block-public-access

次のコード例は、enable-image-block-public-access を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定したリージョンで AMI のパブリックアクセスのブロックを有効にするには

次の enable-image-block-public-access の例では、指定したリージョンからアカウントレベルの AMI のブロックパブリックアクセスを有効にします。

```
aws ec2 enable-image-block-public-access \
    --region us-east-1 \
    --image-block-public-access-state block-new-sharing
```

出力:

```
{
    "ImageBlockPublicAccessState": "block-new-sharing"
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Block public access to your AMIs」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EnableImageBlockPublicAccess」を参照してください。

### enable-image-deprecation

次のコード例は、enable-image-deprecation を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AMI を非推奨にするには

次の enable-image-deprecation の例では、特定の日時の AMI を非推奨化します。秒の値を指定した場合は、Amazon EC2 により最も近い分に丸められます。この手順を実行するには、AMI の所有者である必要があります。

```
aws ec2 enable-image-deprecation \
    --image-id ami-1234567890abcdef0 \
    --deprecate-at '2022-10-15T13:17:12.000Z'
```

出力:

```
{
    "RequestID": "59dbff89-35bd-4eac-99ed-be587EXAMPLE",
    "Return": "true"
}
```

詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「AMI を非推奨にする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EnableImageDeprecation」を参照してください。

### enable-image-deregistration-protection

次のコード例は、enable-image-deregistration-protection を使用する方法を示しています。

AWS CLI

登録解除保護を有効にするには

次の enable-image-deregistration-protection の例では、指定されたイメージの登録解除保護を有効にします。

```
aws ec2 enable-image-deregistration-protection \
    --image-id ami-0b1a928a144a74ec9
```

出力:

```
{
```

```
    "Return": "enabled-without-cooldown"
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Amazon EC2 AMI を登録解除から保護する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI Command Reference」の「EnableImageDeregistrationProtection」を参照してください。

### enable-image

次のコード例は、enable-image を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AMI を有効にするには

次の enable-image の例では、指定した AMI を有効にします。

```
aws ec2 enable-image \
    --image-id ami-1234567890abcdef0
```

出力:

```
{
    "Return": "true"
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「AMI を無効にする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EnableImage」を参照してください。

### enable-ipam-organization-admin-account

次のコード例は、enable-ipam-organization-admin-account を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Organizations と統合し、メンバーアカウントを IPAM アカウントとして委任するには

次の enable-ipam-organization-admin-account の例では、IPAM を AWS Organizations と統合し、メンバーアカウントを IPAM アカウントとして委任します。

```
aws ec2 enable-ipam-organization-admin-account \
    --delegated-admin-account-id 320805250157
```

出力:

```
{
    "Success": true
}
```

詳細についてはAmazon VPC IP アドレス管理ユーザーガイドのAWS Organizations と IPAM を統合するを参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EnableIpamOrganizationAdminAccount」を参照してください。

### enable-reachability-analyzer-organization-sharing

次のコード例は、enable-reachability-analyzer-organization-sharing を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Reachability Analyzer で信頼されたアクセスを有効にするには

次の enable-reachability-analyzer-organization-sharing の例では、Reachability Analyzer の信頼されたアクセスを有効にします。

```
aws ec2 enable-reachability-analyzer-organization-sharing
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Reachability Analyzer ユーザーガイド」の「Cross-account analyses」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EnableReachabilityAnalyzerOrganizationSharing」を参照してください。

### enable-serial-console-access

次のコード例は、enable-serial-console-access を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントのシリアルコンソールへのアクセスを有効にするには

次の enable-serial-console-access の例では、シリアルコンソールへのアカウントアクセスを有効にします。

```
aws ec2 enable-serial-console-access
```

出力:

```
{
    "SerialConsoleAccessEnabled": true
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「EC2 Serial Console」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EnableSerialConsoleAccess」を参照してください。

### enable-snapshot-block-public-access

次のコード例は、enable-snapshot-block-public-access を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットのパブリックアクセスのブロックを有効にするには

次の enable-snapshot-block-public-access の例では、スナップショットのすべてのパブリック共有をブロックします。

```
aws ec2 enable-snapshot-block-public-access \
    --state block-all-sharing
```

出力:

```
{
    "State": "block-all-sharing"
}
```

詳細については、「Amazon EBS ユーザーガイド」の「Block public access for snapshots」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EnableSnapshotBlockPublicAccess」を参照してください。

### enable-transit-gateway-route-table-propagation

次のコード例は、enable-transit-gateway-route-table-propagation を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway アタッチメントを有効にして、指定した伝播ルートテーブルにルートを伝播するには

次の enable-transit-gateway-route-table-propagation の例では、指定したアタッチメントが、指定した伝播ルートテーブルにルートを伝播することを有効にします。

```
aws ec2 enable-transit-gateway-route-table-propagation \
    --transit-gateway-route-table-id tgw-rtb-0a823edbdeEXAMPLE \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-09b52ccdb5EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "Propagation": {
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-09b52ccdb5EXAMPLE",
        "ResourceId": "vpc-4d7de228",
        "ResourceType": "vpc",
        "TransitGatewayRouteTableId": "tgw-rtb-0a823edbdeEXAMPLE",
        "State": "disabled"
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Transit gateway route tables」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EnableTransitGatewayRouteTablePropagation」を参照してください。

### enable-vgw-route-propagation

次のコード例は、enable-vgw-route-propagation を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルート伝播を有効にするには

この例では、指定された仮想プライベートゲートウェイが指定されたルートテーブルに静的ルートを伝播できるようにします。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 enable-vgw-route-propagation --route-table-id rtb-22574640 --gateway-
id vgw-9a4cacf3
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EnableVgwRoutePropagation」を参照してください。

### enable-volume-io

次のコード例は、enable-volume-io を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ボリュームの I/O を有効にするには

この例では、ボリューム vol-1234567890abcdef0 の I/O を有効にします。

コマンド:

```
aws ec2 enable-volume-io --volume-id vol-1234567890abcdef0
```

出力:

```
{
  "Return": true
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EnableVolumeIo」を参照してください。

### enable-vpc-classic-link-dns-support

次のコード例は、enable-vpc-classic-link-dns-support を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC の ClassicLink DNS サポートを有効にするには

この例では、vpc-88888888 の ClassicLink DNS サポートを有効にします。

コマンド:

```
aws ec2 enable-vpc-classic-link-dns-support --vpc-id vpc-88888888
```

出力:

```
{
  "Return": true
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EnableVpcClassicLinkDnsSupport」を参照してください。

### enable-vpc-classic-link

次のコード例は、enable-vpc-classic-link を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ClassicLink 用に VPC を有効にするには

この例では、ClassicLink の vpc-8888888 を有効にします。

コマンド:

```
aws ec2 enable-vpc-classic-link --vpc-id vpc-88888888
```

出力:

```
{
  "Return": true
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EnableVpcClassicLink」を参照してください。

### export-client-vpn-client-certificate-revocation-list

次のコード例は、export-client-vpn-client-certificate-revocation-list を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クライアント証明書失効リストをエクスポートするには

次の export-client-vpn-client-certificate-revocation-list の例では、指定したクライアント VPN エンドポイントのクライアント証明書失効リストをエクスポートします。この例では、読みやすくするために出力はテキスト形式で返されます。

```
aws ec2 export-client-vpn-client-certificate-revocation-list \
    --client-vpn-endpoint-id cvpn-endpoint-123456789123abcde \
    --output text
```

出力:

```
-----BEGIN X509 CRL-----
MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
```

```
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END X509 CRL-----
STATUS      pending
```

詳細については、「AWS Client VPN 管理者ガイド」の「Client Certificate Revocation Lists」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ExportClientVpnClientCertificateRevocationList」を参照してください。

### export-client-vpn-client-configuration

次のコード例は、export-client-vpn-client-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クライアント設定をエクスポートするには

次の export-client-vpn-client-configuration の例では、指定したクライアント VPN エンドポイントのクライアント設定をエクスポートします。この例では、読みやすくするために出力はテキスト形式で返されます。

```
aws ec2 export-client-vpn-client-configuration \
    --client-vpn-endpoint-id cvpn-endpoint-123456789123abcde \
    --output text
```

出力:

```
client
dev tun
proto udp
remote cvpn-endpoint-123456789123abcde.prod.clientvpn.ap-south-1.amazonaws.com 443
remote-random-hostname
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
remote-cert-tls server
cipher AES-256-GCM
```

```
verb 3
<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----
</ca>
reneg-sec 0
```

詳細については、AWS Client VPN 管理者ガイドの「クライアント VPN エンドポイント設定ファイルのエクスポート」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ExportClientVpnClientConfiguration」を参照してください。

### `export-image`

次のコード例は、`export-image` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AMI から VM をエクスポートするには

次の `export-image` の例では、指定した AMI を指定した形式で指定したバケットにエクスポートします。

```
aws ec2 export-image \
    --image-id ami-1234567890abcdef0 \
    --disk-image-format VMDK \
    --s3-export-location S3Bucket=my-export-bucket,S3Prefix=exports/
```

出力:

```
{
    "DiskImageFormat": "vmdk",
    "ExportImageTaskId": "export-ami-1234567890abcdef0"
    "ImageId": "ami-1234567890abcdef0",
    "RoleName": "vmimport",
    "Progress": "0",
    "S3ExportLocation": {
        "S3Bucket": "my-export-bucket",
        "S3Prefix": "exports/"
    },
    "Status": "active",
    "StatusMessage": "validating"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ExportImage」を参照してください。

### get-associated-ipv6-pool-cidrs

次のコード例は、get-associated-ipv6-pool-cidrs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IPv6 アドレスプールの関連付けを取得するには

次の get-associated-ipv6-pool-cidrs の例では、指定した IPv6 アドレスプールの関連付けを取得します。

```
aws ec2 get-associated-ipv6-pool-cidrs \
    --pool-id ipv6pool-ec2-012345abc12345abc
```

出力:

```
{
    "Ipv6CidrAssociations": [
        {
            "Ipv6Cidr": "2001:db8:1234:1a00::/56",
            "AssociatedResource": "vpc-111111222222333ab"
        }
    ]
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAssociatedIpv6PoolCidrs」を参照してください。

### get-aws-network-performance-data

次のコード例は、get-aws-network-performance-data を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ネットワークパフォーマンスデータを取得するには

次の get-aws-network-performance-data の例では、指定した期間内の指定したリージョン間のネットワークパフォーマンスに関するデータを取得します。

```
aws ec2 get-aws-network-performance-data \
    --start-time 2022-10-26T12:00:00.000Z \
    --end-time 2022-10-26T12:30:00.000Z \
    --data-queries Id=my-query,Source=us-east-1,Destination=eu-
west-1,Metric=aggregate-latency,Statistic=p50,Period=five-minutes
```

出力:

```
{
    "DataResponses": [
        {
            "Id": "my-query",
            "Source": "us-east-1",
            "Destination": "eu-west-1",
            "Metric": "aggregate-latency",
            "Statistic": "p50",
            "Period": "five-minutes",
            "MetricPoints": [
                {
                    "StartDate": "2022-10-26T12:00:00+00:00",
                    "EndDate": "2022-10-26T12:05:00+00:00",
                    "Value": 62.44349,
                    "Status": "OK"
                },
                {
                    "StartDate": "2022-10-26T12:05:00+00:00",
```

```
                    "EndDate": "2022-10-26T12:10:00+00:00",
                    "Value": 62.483498,
                    "Status": "OK"
                },
                {
                    "StartDate": "2022-10-26T12:10:00+00:00",
                    "EndDate": "2022-10-26T12:15:00+00:00",
                    "Value": 62.51248,
                    "Status": "OK"
                },
                {
                    "StartDate": "2022-10-26T12:15:00+00:00",
                    "EndDate": "2022-10-26T12:20:00+00:00",
                    "Value": 62.635475,
                    "Status": "OK"
                },
                {
                    "StartDate": "2022-10-26T12:20:00+00:00",
                    "EndDate": "2022-10-26T12:25:00+00:00",
                    "Value": 62.733974,
                    "Status": "OK"
                },
                {
                    "StartDate": "2022-10-26T12:25:00+00:00",
                    "EndDate": "2022-10-26T12:30:00+00:00",
                    "Value": 62.773975,
                    "Status": "OK"
                },
                {
                    "StartDate": "2022-10-26T12:30:00+00:00",
                    "EndDate": "2022-10-26T12:35:00+00:00",
                    "Value": 62.75349,
                    "Status": "OK"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「インフラストラクチャのパフォーマンスのユーザーガイド」の「Monitor network performance」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAwsNetworkPerformanceData」を参照してください。

### get-capacity-reservation-usage

次のコード例は、get-capacity-reservation-usage を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS アカウント間でキャパシティ予約の使用状況を表示するには

次の get-capacity-reservation-usage の例では、指定したキャパシティ予約の使用情報を表示します。

```
aws ec2 get-capacity-reservation-usage \
    --capacity-reservation-id cr-1234abcd56EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "CapacityReservationId": "cr-1234abcd56EXAMPLE ",
    "InstanceUsages": [
        {
            "UsedInstanceCount": 1,
            "AccountId": "123456789012"
        }
    ],
    "AvailableInstanceCount": 4,
    "TotalInstanceCount": 5,
    "State": "active",
    "InstanceType": "t2.medium"
}
```

詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「共有キャパシティ予約」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetCapacityReservationUsage」を参照してください。

### get-coip-pool-usage

次のコード例は、get-coip-pool-usage を使用する方法を示しています。

AWS CLI

顧客所有の IP アドレスプールの使用状況を取得するには

次の get-coip-pool-usage の例では、指定したカスタマー所有 IP アドレスプールの使用状況の詳細を取得します。

```
aws ec2 get-coip-pool-usage \
    --pool-id ipv4pool-coip-123a45678bEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "CoipPoolId": "ipv4pool-coip-123a45678bEXAMPLE",
    "CoipAddressUsages": [
        {
            "CoIp": "0.0.0.0"
        },
        {
            "AllocationId": "eipalloc-123ab45c6dEXAMPLE",
            "AwsAccountId": "123456789012",
            "CoIp": "0.0.0.0"
        },
        {
            "AllocationId": "eipalloc-123ab45c6dEXAMPLE",
            "AwsAccountId": "123456789111",
            "CoIp": "0.0.0.0"
        }
    ],
    "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-059615ef7dEXAMPLE"
}
```

詳細については、AWS Outposts ラックユーザーガイドの「カスタマー所有の IP アドレス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetCoipPoolUsage」を参照してください。

### get-console-output

次のコード例は、get-console-output を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: コンソール出力を取得するには

次の get-console-output の例では、指定した Linux インスタンスのコンソール出力を取得します。

```
aws ec2 get-console-output \
    --instance-id i-1234567890abcdef0
```

出力:

```
{
    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
    "Timestamp": "2013-07-25T21:23:53.000Z",
    "Output": "..."
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「インスタンスコンソール出力」を参照してください。

例 2: 最新のコンソール出力を取得するには

次の get-console-output の例では、指定した Linux インスタンスの最新のコンソール出力を取得します。

```
aws ec2 get-console-output \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --latest \
    --output text
```

出力:

```
i-1234567890abcdef0 [    0.000000] Command line: root=LABEL=/ console=tty1
 console=ttyS0 selinux=0 nvme_core.io_timeout=4294967295
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point
 registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
...
Cloud-init v. 0.7.6 finished at Wed, 09 May 2018 19:01:13 +0000. Datasource
 DataSourceEc2.  Up 21.50 seconds
Amazon Linux AMI release 2018.03
Kernel 4.14.26-46.32.amzn1.x
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「インスタンスコンソール出力」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetConsoleOutput」を参照してください。

### get-console-screenshot

次のコード例は、get-console-screenshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

実行中のインスタンスのスクリーンショットを取得するには

次の get-console-screenshot の例では、指定したインスタンスのスクリーンショットを取得します。スクリーンショットは Base64 エンコード文字列として返されます。

```
aws ec2 get-console-screenshot \
    --instance-id i-1234567890abcdef0
```

出力:

```
{
    "ImageData": "997987/8kgj49ikjhewkwwe0008084EXAMPLE",
    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetConsoleScreenshot」を参照してください。

### get-default-credit-specification

次のコード例は、get-default-credit-specification を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デフォルトのクレジットオプションを記述するには

次の get-default-credit-specification の例では、T2 インスタンスのデフォルトのクレジットオプションについて説明します。

```
aws ec2 get-default-credit-specification \
    --instance-family t2
```

出力:

```
{
    "InstanceFamilyCreditSpecification": {
        "InstanceFamily": "t2",
        "CpuCredits": "standard"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDefaultCreditSpecification」を参照してください。

### get-ebs-default-kms-key-id

次のコード例は、get-ebs-default-kms-key-id を使用する方法を示しています。

AWS CLI

EBS 暗号化用のデフォルトの CMK を記述するには

次の get-ebs-default-kms-key-id の例では、AWS アカウントの EBS 暗号化のデフォルトの CMK について説明します。

```
aws ec2 get-ebs-default-kms-key-id
```

出力は、EBS 暗号化用のデフォルトの CMK を示します。これは、エイリアス alias/aws/ebs を持つ AWS マネージド CMK です。

```
{
    "KmsKeyId": "alias/aws/ebs"
}
```

次の出力は、EBS 暗号化用のカスタム CMK を示します。

```
{
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:123456789012:key/0ea3fef3-80a7-4778-9d8c-1c0c6EXAMPLE"
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetEbsDefaultKmsKeyId」を参照してください。

### get-ebs-encryption-by-default

次のコード例は、get-ebs-encryption-by-default を使用する方法を示しています。

AWS CLI

EBS 暗号化がデフォルトで有効になっているかどうかを記述するには

次の get-ebs-encryption-by-default の例では、現在のリージョン内の AWS アカウントに対して EBS 暗号化がデフォルトで有効になっているかどうかを示します。

```
aws ec2 get-ebs-encryption-by-default
```

次の出力は、EBS 暗号化がデフォルトで無効になっていることを示します。

```
{
    "EbsEncryptionByDefault": false
}
```

次の出力は、EBS 暗号化がデフォルトで有効になっていることを示します。

```
{
    "EbsEncryptionByDefault": true
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetEbsEncryptionByDefault」を参照してください。

### get-flow-logs-integration-template

次のコード例は、get-flow-logs-integration-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC フローログと Amazon Athena の統合を自動化する CloudFormation テンプレートを作成するには

次の get-flow-logs-integration-template の例では、VPC フローログと Amazon Athena の統合を自動化する CloudFormation テンプレートを作成します。

Linux :

```
aws ec2 get-flow-logs-integration-template \
    --flow-log-id fl-1234567890abcdef0 \
    --config-delivery-s3-destination-arn arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket \
    --integrate-services
 AthenaIntegrations='[{IntegrationResultS3DestinationArn=arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-
bucket,PartitionLoadFrequency=none,PartitionStartDate=2021-07-21T00:40:00,PartitionEndDate=2
{IntegrationResultS3DestinationArn=arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-
bucket,PartitionLoadFrequency=none,PartitionStartDate=2021-07-21T00:40:00,PartitionEndDate=2
```

Windows :

```
aws ec2 get-flow-logs-integration-template ^
    --flow-log-id fl-1234567890abcdef0 ^
    --config-delivery-s3-destination-arn arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket ^
    --integrate-
services AthenaIntegrations=[{IntegrationResultS3DestinationArn=arn:aws:s3:::amzn-
s3-demo-
bucket,PartitionLoadFrequency=none,PartitionStartDate=2021-07-21T00:40:00,PartitionEndDate=2
{IntegrationResultS3DestinationArn=arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-
bucket,PartitionLoadFrequency=none,PartitionStartDate=2021-07-21T00:40:00,PartitionEndDate=2
```

出力:

```
{
    "Result": "https://amzn-s3-demo-bucket.s3.us-east-2.amazonaws.com/
VPCFlowLogsIntegrationTemplate_fl-1234567890abcdef0_Wed%20Jul
%2021%2000%3A57%3A56%20UTC%202021.yml"
}
```

CloudFormation テンプレートの使用に関する詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS CloudFormation テンプレートの使用」を参照してください。

Amazon Athena とフローログの使用に関する詳細については、「Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイド」の「Amazon Athena を使用したフローログのクエリ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetFlowLogsIntegrationTemplate」を参照してください。

### get-groups-for-capacity-reservation

次のコード例は、get-groups-for-capacity-reservation を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キャパシティ予約のあるリソースグループを一覧表示するには

次の get-groups-for-capacity-reservation の例では、指定したキャパシティ予約が追加されたリソースグループを一覧表示します。

```
aws ec2 get-groups-for-capacity-reservation \
    --capacity-reservation-id cr-1234abcd56EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "CapacityReservationsGroup": [
        {
            "GroupArn": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/my-
resource-group",
            "OwnerId": "123456789012"
        }
    ]
}
```

詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「キャパシティ予約グループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetGroupsForCapacityReservation」を参照してください。

### get-host-reservation-purchase-preview

次のコード例は、get-host-reservation-purchase-preview を使用する方法を示しています。

AWS CLI

専有ホストの予約の購入プレビューを取得するには

この例では、アカウント内の指定された専有ホストに対して指定された専有ホスト予約のコストをプレビューします。

コマンド:

```
aws ec2 get-host-reservation-purchase-preview --offering-id hro-03f707bf363b6b324 --host-id-set h-013abcd2a00cbd123
```

出力:

```
{
  "TotalHourlyPrice": "1.499",
  "Purchase": [
      {
          "HourlyPrice": "1.499",
          "InstanceFamily": "m4",
          "PaymentOption": "NoUpfront",
          "HostIdSet": [
              "h-013abcd2a00cbd123"
          ],
          "UpfrontPrice": "0.000",
          "Duration": 31536000
      }
  ],
  "TotalUpfrontPrice": "0.000"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetHostReservationPurchasePreview」を参照してください。

### get-image-block-public-access-state

次のコード例は、get-image-block-public-access-state を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定したリージョンで AMI のパブリックアクセスのブロック状態を取得するには

次の get-image-block-public-access-state の例では、指定したリージョン内のアカウントレベルの AMI についてブロックパブリックアクセスを取得します。

```
aws ec2 get-image-block-public-access-state \
```

```
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "ImageBlockPublicAccessState": "block-new-sharing"
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Block public access to your AMIs」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetImageBlockPublicAccessState」を参照してください。

### get-instance-types-from-instance-requirements

次のコード例は、get-instance-types-from-instance-requirements を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定された属性に一致するインスタンスタイプをプレビューするには

次の get-instance-types-from-instance-requirements の例では、--generate-cli-skeleton パラメータを使用して指定できるすべての属性のリストを先に生成してから、そのリストを JSON ファイルに保存します。次に、JSON ファイルを使用して、一致するインスタンスタイプをプレビューする属性をカスタマイズします。

指定できる属性をすべて生成し、出力を JSON ファイルに直接保存するには、次のコマンドを使用します。

```
aws ec2 get-instance-types-from-instance-requirements \
    --region us-east-1 \
    --generate-cli-skeleton input > attributes.json
```

出力:

```
{
    "DryRun": true,
    "ArchitectureTypes": [
        "x86_64_mac"
```

```
    ],
    "VirtualizationTypes": [
        "paravirtual"
    ],
    "InstanceRequirements": {
        "VCpuCount": {
            "Min": 0,
            "Max": 0
        },
        "MemoryMiB": {
            "Min": 0,
            "Max": 0
        },
        "CpuManufacturers": [
            "intel"
        ],
        "MemoryGiBPerVCpu": {
            "Min": 0.0,
            "Max": 0.0
        },
        "ExcludedInstanceTypes": [
            ""
        ],
        "InstanceGenerations": [
            "current"
        ],
        "SpotMaxPricePercentageOverLowestPrice": 0,
        "OnDemandMaxPricePercentageOverLowestPrice": 0,
        "BareMetal": "included",
        "BurstablePerformance": "excluded",
        "RequireHibernateSupport": true,
        "NetworkInterfaceCount": {
            "Min": 0,
            "Max": 0
        },
        "LocalStorage": "required",
        "LocalStorageTypes": [
            "hdd"
        ],
        "TotalLocalStorageGB": {
            "Min": 0.0,
            "Max": 0.0
        },
        "BaselineEbsBandwidthMbps": {
```

```
            "Min": 0,
            "Max": 0
        },
        "AcceleratorTypes": [
            "inference"
        ],
        "AcceleratorCount": {
            "Min": 0,
            "Max": 0
        },
        "AcceleratorManufacturers": [
            "xilinx"
        ],
        "AcceleratorNames": [
            "t4"
        ],
        "AcceleratorTotalMemoryMiB": {
            "Min": 0,
            "Max": 0
        }
    },
    "MaxResults": 0,
    "NextToken": ""
}
```

JSON ファイルを設定しま
す。ArchitectureTypes、VirtualizationTypes、VCpuCount、および MemoryMiB の値を指定する必要があります。他の属性は省略できます。省略すると、デフォルト値が使用されます。各属性とそのデフォルト値の説明については、「get-instance-types-from-instance-requirements <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/get-instance-types-from-instance-requirements.html>」を参照してください。

attributes.json で指定された属性を持つインスタンスタイプをプレビューします。--cli-input-json パラメータを使用して、JSON ファイルの名前とパスを指定します。次のリクエストでは、出力はテーブル形式で提供されます。

```
aws ec2 get-instance-types-from-instance-requirements \
    --cli-input-json file://attributes.json \
    --output table
```

attributes.json ファイルの内容。

```
{

    "ArchitectureTypes": [
        "x86_64"
    ],
    "VirtualizationTypes": [
        "hvm"
    ],
    "InstanceRequirements": {
        "VCpuCount": {
            "Min": 4,
            "Max": 6
        },
        "MemoryMiB": {
            "Min": 2048
        },
        "InstanceGenerations": [
            "current"
        ]
    }
}
```

出力:

```
-----------------------------------------
|GetInstanceTypesFromInstanceRequirements|
+---------------------------------------+
||             InstanceTypes             ||
|+-------------------------------------+|
||             InstanceType              ||
|+-------------------------------------+|
||  c4.xlarge                          ||
||  c5.xlarge                          ||
||  c5a.xlarge                         ||
||  c5ad.xlarge                        ||
||  c5d.xlarge                         ||
||  c5n.xlarge                         ||
||  d2.xlarge                          ||
...
```

属性ベースのインスタンスタイプの選択の詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「属性ベースのインスタンスタイプ選択の仕組み」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetInstanceTypesFromInstanceRequirements」を参照してください。

### get-instance-uefi-data

次のコード例は、get-instance-uefi-data を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスから UEFI データを取得するには

次の get-instance-uefi-data の例では、インスタンスから UEFI データを取得します。出力が空の場合、インスタンスには UEFI データが含まれません。

```
aws ec2 get-instance-uefi-data \
    --instance-id i-0123456789example
```

出力:

```
{
    "InstanceId": "i-0123456789example",
    "UefiData": "QU1aTlVFRkkf+uLXAAAAAHj5a7fZ9+3dBzxXb/.
    <snipped>
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD4L/J/AODshho="
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスの UEFI Secure Boot」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetInstanceUefiData」を参照してください。

### get-ipam-address-history

次のコード例は、get-ipam-address-history を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CIDR の履歴を取得するには

次の get-ipam-address-history の例では、CIDR の履歴を取得します。

(Linux):

```
aws ec2 get-ipam-address-history \
   --cidr 10.0.0.0/16 \
   --ipam-scope-id ipam-scope-02fc38cd4c48e7d38 \
   --start-time 2021-12-08T01:00:00.000Z \
   --end-time 2021-12-10T01:00:00.000Z
```

(Windows):

```
aws ec2 get-ipam-address-history ^
   --cidr 10.0.0.0/16 ^
   --ipam-scope-id ipam-scope-02fc38cd4c48e7d38 ^
   --start-time 2021-12-08T01:00:00.000Z ^
   --end-time 2021-12-10T01:00:00.000Z
```

出力:

```
{
    "HistoryRecords": [
        {
            "ResourceOwnerId": "123456789012",
            "ResourceRegion": "us-west-1",
            "ResourceType": "vpc",
            "ResourceId": "vpc-06cbefa9ee907e1c0",
            "ResourceCidr": "10.0.0.0/16",
            "ResourceName": "Demo",
            "ResourceComplianceStatus": "unmanaged",
            "ResourceOverlapStatus": "overlapping",
            "VpcId": "vpc-06cbefa9ee907e1c0",
            "SampledStartTime": "2021-12-08T19:54:57.675000+00:00"
        },
        {
            "ResourceOwnerId": "123456789012",
            "ResourceRegion": "us-east-2",
            "ResourceType": "vpc",
            "ResourceId": "vpc-042702f474812c9ad",
            "ResourceCidr": "10.0.0.0/16",
            "ResourceName": "test",
            "ResourceComplianceStatus": "unmanaged",
            "ResourceOverlapStatus": "overlapping",
            "VpcId": "vpc-042702f474812c9ad",
```

```
            "SampledStartTime": "2021-12-08T19:54:59.019000+00:00"
        },
        {
            "ResourceOwnerId": "123456789012",
            "ResourceRegion": "us-east-2",
            "ResourceType": "vpc",
            "ResourceId": "vpc-042b8a44f64267d67",
            "ResourceCidr": "10.0.0.0/16",
            "ResourceName": "tester",
            "ResourceComplianceStatus": "unmanaged",
            "ResourceOverlapStatus": "overlapping",
            "VpcId": "vpc-042b8a44f64267d67",
            "SampledStartTime": "2021-12-08T19:54:59.019000+00:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon VPC IPAM ユーザーガイド」の「View the history of IP addresses」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetIpamAddressHistory」を参照してください。

### get-ipam-discovered-accounts

次のコード例は、get-ipam-discovered-accounts を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IPAM によって検出されたアカウントを表示するには

このシナリオでは、あなたは IPAM の委任された管理者として、IPAM が検出するリソースを所有する AWS アカウントを表示したいと考えています。

--discovery-region は、モニタリング対象のアカウントステータスを表示する IPAM 運用リージョンです。例えば、3 つの IPAM 運用リージョンがある場合、このリクエストを 3 回実行して、それらの各リージョンで検出に固有のタイムスタンプを表示することができます。

次の get-ipam-discovered-accounts の例では、IPAM が検出するリソースを所有する AWS アカウントを一覧表示します。

```
aws ec2 get-ipam-discovered-accounts \
```

```
    --ipam-resource-discovery-id ipam-res-disco-0365d2977fc1672fe \
    --discovery-region us-east-1
```

出力:

```
{
    "IpamDiscoveredAccounts": [
        {
            "AccountId": "149977607591",
            "DiscoveryRegion": "us-east-1",
            "LastAttemptedDiscoveryTime": "2024-02-09T19:04:31.379000+00:00",
            "LastSuccessfulDiscoveryTime": "2024-02-09T19:04:31.379000+00:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon VPC IPAM ユーザーガイド」の「Integrate IPAM with accounts outside of your organization」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetIpamDiscoveredAccounts」を参照してください。

### get-ipam-discovered-public-addresses

次のコード例は、get-ipam-discovered-public-addresses を使用する方法を示しています。

AWS CLI

検出されたパブリック IP アドレスを表示するには

この例では、あなたは IPAM の委任された管理者として、IPAM が検出したリソースの IP アドレスを表示したいと考えています。describe-ipam-resource-discoveries を使用してリソース検出 ID を取得できます。

次の get-ipam-discovered-public-addresses の例では、リソース検出で検出されたパブリック IP アドレスを表示します。

```
aws ec2 get-ipam-discovered-public-addresses \
    --ipam-resource-discovery-id ipam-res-disco-0f4ef577a9f37a162 \
    --address-region us-east-1 \
    --region us-east-1
```

出力:


```
{
    "IpamDiscoveredPublicAddresses": [
        {
           "IpamResourceDiscoveryId": "ipam-res-disco-0f4ef577a9f37a162",
            "AddressRegion": "us-east-1",
            "Address": "54.208.155.7",
            "AddressOwnerId": "320805250157",
            "AssociationStatus": "associated",
            "AddressType": "ec2-public-ip",
            "VpcId": "vpc-073b294916198ce49",
            "SubnetId": "subnet-0b6c8a8839e9a4f15",
            "NetworkInterfaceId": "eni-081c446b5284a5e06",
            "NetworkInterfaceDescription": "",
            "InstanceId": "i-07459a6fca5b35823",
            "Tags": {},
            "NetworkBorderGroup": "us-east-1c",
            "SecurityGroups": [
                {
                    "GroupName": "launch-wizard-2",
                    "GroupId": "sg-0a489dd6a65c244ce"
                }
            ],
            "SampleTime": "2024-04-05T15:13:59.228000+00:00"
        },
        {
            "IpamResourceDiscoveryId": "ipam-res-disco-0f4ef577a9f37a162",
            "AddressRegion": "us-east-1",
            "Address": "44.201.251.218",
            "AddressOwnerId": "470889052923",
            "AssociationStatus": "associated",
            "AddressType": "ec2-public-ip",
            "VpcId": "vpc-6c31a611",
            "SubnetId": "subnet-062f47608b99834b1",
            "NetworkInterfaceId": "eni-024845359c2c3ae9b",
            "NetworkInterfaceDescription": "",
            "InstanceId": "i-04ef786d9c4e03f41",
            "Tags": {},
            "NetworkBorderGroup": "us-east-1a",
            "SecurityGroups": [
                {
                    "GroupName": "launch-wizard-32",
                    "GroupId": "sg-0ed1a426e96a68374"
```

```
                }
            ],
            "SampleTime": "2024-04-05T15:13:59.145000+00:00"
        }
}
```

詳細については、「Amazon VPC IPAM ユーザーガイド」の「View public IP insights」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetIpamDiscoveredPublicAddresses」を参照してください。

### get-ipam-discovered-resource-cidrs

次のコード例は、get-ipam-discovered-resource-cidrs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IPAM によって検出された IP アドレス CIDR を表示するには

この例では、あなたは IPAM の委任された管理者として、IPAM が検出するリソースの IP アドレス CIDR に関連する詳細を表示したいと考えています。

このリクエストを完了するには:

選択したリソース検出は IPAM に関連付ける必要があります。--resource-region はリソースが作成された AWS リージョンです。

次の get-ipam-discovered-resource-cidrs の例では、IPAM が検出するリソースの IP アドレスを一覧表示します。

```
aws ec2 get-ipam-discovered-resource-cidrs \
   --ipam-resource-discovery-id ipam-res-disco-0365d2977fc1672fe \
   --resource-region us-east-1
```

出力:

```
{
    {
        "IpamDiscoveredResourceCidrs": [
```

```
        {
            "IpamResourceDiscoveryId": "ipam-res-disco-0365d2977fc1672fe",
            "ResourceRegion": "us-east-1",
            "ResourceId": "vpc-0c974c95ca7ceef4a",
            "ResourceOwnerId": "149977607591",
            "ResourceCidr": "172.31.0.0/16",
            "ResourceType": "vpc",
            "ResourceTags": [],
            "IpUsage": 0.375,
            "VpcId": "vpc-0c974c95ca7ceef4a",
            "SampleTime": "2024-02-09T19:15:16.529000+00:00"
        },
        {
            "IpamResourceDiscoveryId": "ipam-res-disco-0365d2977fc1672fe",
            "ResourceRegion": "us-east-1",
            "ResourceId": "subnet-07fe028119082a8c1",
            "ResourceOwnerId": "149977607591",
            "ResourceCidr": "172.31.0.0/20",
            "ResourceType": "subnet",
            "ResourceTags": [],
            "IpUsage": 0.0012,
            "VpcId": "vpc-0c974c95ca7ceef4a",
            "SampleTime": "2024-02-09T19:15:16.529000+00:00"
        },
        {
            "IpamResourceDiscoveryId": "ipam-res-disco-0365d2977fc1672fe",
            "ResourceRegion": "us-east-1",
            "ResourceId": "subnet-0a96893763984cc4e",
            "ResourceOwnerId": "149977607591",
            "ResourceCidr": "172.31.64.0/20",
            "ResourceType": "subnet",
            "ResourceTags": [],
            "IpUsage": 0.0012,
            "VpcId": "vpc-0c974c95ca7ceef4a",
            "SampleTime": "2024-02-09T19:15:16.529000+00:00"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon VPC IPAM ユーザーガイド」の「Monitor CIDR usage by resource」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetIpamDiscoveredResourceCidrs」を参照してください。

### get-ipam-pool-allocations

次のコード例は、get-ipam-pool-allocations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IPAM プールから割り当てられた CIDR を取得するには

次の get-ipam-pool-allocations の例では、IPAM プールから割り当てられた CIDR を一覧表示します。

(Linux):

```
aws ec2 get-ipam-pool-allocations \
    --ipam-pool-id ipam-pool-0533048da7d823723 \
    --filters Name=ipam-pool-allocation-id,Values=ipam-pool-
alloc-0e6186d73999e47389266a5d6991e6220
```

(Windows):

```
aws ec2 get-ipam-pool-allocations ^
    --ipam-pool-id ipam-pool-0533048da7d823723 ^
    --filters Name=ipam-pool-allocation-id,Values=ipam-pool-
alloc-0e6186d73999e47389266a5d6991e6220
```

出力:

```
{
    "IpamPoolAllocations": [
        {
            "Cidr": "10.0.0.0/16",
            "IpamPoolAllocationId": "ipam-pool-
alloc-0e6186d73999e47389266a5d6991e6220",
            "ResourceType": "custom",
            "ResourceOwner": "123456789012"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetIpamPoolAllocations」を参照してください。

### get-ipam-pool-cidrs

次のコード例は、get-ipam-pool-cidrs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IPAM プールにプロビジョニングされた CIDR を取得するには

次の get-ipam-pool-cidrs の例では、IPAM プールにプロビジョニングされた CIDR を取得します。

(Linux):

```
aws ec2 get-ipam-pool-cidrs \
    --ipam-pool-id ipam-pool-0533048da7d823723 \
    --filters 'Name=cidr,Values=10.*'
```

(Windows):

```
aws ec2 get-ipam-pool-cidrs ^
    --ipam-pool-id ipam-pool-0533048da7d823723 ^
    --filters Name=cidr,Values=10.*
```

出力:

```
{
    "IpamPoolCidr": {
        "Cidr": "10.0.0.0/24",
        "State": "provisioned"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetIpamPoolCidrs」を参照してください。

### get-ipam-resource-cidrs

次のコード例は、get-ipam-resource-cidrs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースに割り当てられた CIDR を取得するには

次の get-ipam-resource-cidrs の例では、リソースに割り当てられた CIDR を取得します。

(Linux):

```
aws ec2 get-ipam-resource-cidrs \
    --ipam-scope-id ipam-scope-02fc38cd4c48e7d38 \
    --filters Name=management-state,Values=unmanaged
```

(Windows):

```
aws ec2 get-ipam-resource-cidrs ^
    --ipam-scope-id ipam-scope-02fc38cd4c48e7d38 ^
    --filters Name=management-state,Values=unmanaged
```

出力:

```
{
    "IpamResourceCidrs": [
        {
            "IpamId": "ipam-08440e7a3acde3908",
            "IpamScopeId": "ipam-scope-02fc38cd4c48e7d38",
            "ResourceRegion": "us-east-2",
            "ResourceOwnerId": "123456789012",
            "ResourceId": "vpc-621b8709",
            "ResourceName": "Default AWS VPC",
            "ResourceCidr": "172.33.0.0/16",
            "ResourceType": "vpc",
            "ResourceTags": [
                {
                    "Key": "Environment",
                    "Value": "Test"
                },
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "Default AWS VPC"
                }
            ],
            "IpUsage": 0.0039,
            "ComplianceStatus": "unmanaged",
            "ManagementState": "unmanaged",
            "OverlapStatus": "nonoverlapping",
            "VpcId": "vpc-621b8709"
        }
```

```
    ]
}
```

詳細については、「Amazon VPC IPAM ユーザーガイド」の「Monitor CIDR usage by resource」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetIpamResourceCidrs」を参照してください。

### get-launch-template-data

次のコード例は、get-launch-template-data を使用する方法を示しています。

AWS CLI

起動テンプレートのインスタンスデータを取得するには

この例では、指定されたインスタンスに関するデータを取得し、--query オプションを使用して LaunchTemplateData 内の内容を返します。出力をベースとして使用して、新しい起動テンプレートや起動テンプレートのバージョンを作成できます。

コマンド:

```
aws ec2 get-launch-template-data --instance-id i-0123d646e8048babc --query
 'LaunchTemplateData'
```

出力:

```
{
      "Monitoring": {},
      "ImageId": "ami-8c1be5f6",
      "BlockDeviceMappings": [
          {
              "DeviceName": "/dev/xvda",
              "Ebs": {
                  "DeleteOnTermination": true
              }
          }
      ],
      "EbsOptimized": false,
      "Placement": {
          "Tenancy": "default",
```

```
            "GroupName": "",
            "AvailabilityZone": "us-east-1a"
        },
        "InstanceType": "t2.micro",
        "NetworkInterfaces": [
            {
                "Description": "",
                "NetworkInterfaceId": "eni-35306abc",
                "PrivateIpAddresses": [
                    {
                        "Primary": true,
                        "PrivateIpAddress": "10.0.0.72"
                    }
                ],
                "SubnetId": "subnet-7b16de0c",
                "Groups": [
                    "sg-7c227019"
                ],
                "Ipv6Addresses": [
                    {
                        "Ipv6Address": "2001:db8:1234:1a00::123"
                    }
                ],
                "PrivateIpAddress": "10.0.0.72"
            }
        ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetLaunchTemplateData」を参照してください。

### get-managed-prefix-list-associations

次のコード例は、get-managed-prefix-list-associations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プレフィックスリストの関連付けを取得するには

次の get-managed-prefix-list-associations の例では、指定したプレフィックスリストに関連付けられたリソースを取得します。

```
aws ec2 get-managed-prefix-list-associations \
```

```
    --prefix-list-id pl-0123456abcabcabc1
```

出力:

```
{
    "PrefixListAssociations": [
        {
            "ResourceId": "sg-0abc123456abc12345",
            "ResourceOwner": "123456789012"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「Managed prefix lists」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetManagedPrefixListAssociations」を参照してください。

### get-managed-prefix-list-entries

次のコード例は、get-managed-prefix-list-entries を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プレフィックスリストのエントリを取得するには

次の get-managed-prefix-list-entries では、指定されたプレフィックスリストのエントリを取得します。

```
aws ec2 get-managed-prefix-list-entries \
    --prefix-list-id pl-0123456abcabcabc1
```

出力:

```
{
    "Entries": [
        {
            "Cidr": "10.0.0.0/16",
            "Description": "vpc-a"
        },
```

```
        {
            "Cidr": "10.2.0.0/16",
            "Description": "vpc-b"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「Managed prefix lists」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetManagedPrefixListEntries」を参照してください。

### get-network-insights-access-scope-analysis-findings

次のコード例は、get-network-insights-access-scope-analysis-findings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ネットワークインサイトのアクセス範囲析の結果を取得するには

次の get-network-insights-access-scope-analysis-findings の例では、AWS アカウントで選択した範囲分析の結果を取得します。

```
aws ec2 get-network-insights-access-scope-analysis-findings \
    --region us-east-1 \
    --network-insights-access-scope-analysis-id nis \
    --nis-123456789111
```

出力:

```
{
    "NetworkInsightsAccessScopeAnalysisId": "nisa-123456789222",
    "AnalysisFindings": [
        {
            "NetworkInsightsAccessScopeAnalysisId": "nisa-123456789222",
            "NetworkInsightsAccessScopeId": "nis-123456789111",
            "FindingComponents": [
                {
                    "SequenceNumber": 1,
                    "Component": {
```

```
                        "Id": "eni-02e3d42d5cceca67d",
                        "Arn": "arn:aws:ec2:us-east-1:936459623503:network-
interface/eni-02e3d32d9cceca17d"
                    },
                    "OutboundHeader": {
                        "DestinationAddresses": [
                            "0.0.0.0/5",
                            "11.0.0.0/8",
                            "12.0.0.0/6",
                            "128.0.0.0/3",
                            "16.0.0.0/4",
                            "160.0.0.0/5",
                            "168.0.0.0/6",
                            "172.0.0.0/12"
                            "8.0.0.0/7"
                        ],
                        "DestinationPortRanges": [
                            {
                                "From": 0,
                                "To": 65535
                            }
                        ],
                        "Protocol": "6",
                        "SourceAddresses": [
                            "10.0.2.253/32"
                        ],
                        "SourcePortRanges": [
                            {
                                "From": 0,
                                "To": 65535
                            }
                        ]
                    }, [etc]
                ]
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「Network Access Analyzer ガイド」の「Getting started with Network Access Analyzer using the AWS CLI」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings」を参照してください。

### get-network-insights-access-scope-content

次のコード例は、get-network-insights-access-scope-content を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ネットワークインサイトのアクセス範囲の内容を取得するには

次の get-network-insights-access-scope-content の例では、AWS アカウントで選択した範囲分析の内容を取得します。

```
aws ec2 get-network-insights-access-scope-content \
    --region us-east-1 \
    --network-insights-access-scope-id nis-123456789222
```

出力:

```
{
    "NetworkInsightsAccessScopeContent": {
        "NetworkInsightsAccessScopeId": "nis-123456789222",
        "MatchPaths": [
            {
                "Source": {
                    "ResourceStatement": {
                        "ResourceTypes": [
                            "AWS::EC2::NetworkInterface"
                        ]
                    }
                },
                "Destination": {
                    "ResourceStatement": {
                        "ResourceTypes": [
                            "AWS::EC2::InternetGateway"
                        ]
                    }
                }
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Network Access Analyzer ガイド」の「Getting started with Network Access Analyzer using the AWS CLI」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetNetworkInsightsAccessScopeContent」を参照してください。

### get-password-data

次のコード例は、get-password-data を使用する方法を示しています。

AWS CLI

暗号化されたパスワードを取得するには

この例では、暗号化されたパスワードを取得します。

コマンド:

```
aws ec2 get-password-data --instance-id i-1234567890abcdef0
```

出力:

```
{
    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
    "Timestamp": "2013-08-07T22:18:38.000Z",
    "PasswordData": "gSlJFq+VpcZXqy+iktxMF6NyxQ4qCrT4+gaOuNOenX1MmgXPTj7XEXAMPLE
UQ+YeFfb+L1U4C4AKv652Ux1iRB3CPTYP7WmU3TUnhsuBd+p6LVk7T2lKUml6OXbk6WPW1VYYm/TRPB1
e1DQ7PY4an/DgZT4mwcpRFigzhniQgDDeO1InvSDcwoUTwNs0Y1S8ouri2W4n5GNlriM3Q0AnNVelVz/
53TkDtxbNoU606M1gK9zUWSxqEgwvbV2j8c5rP0WCuaMWSFl4ziDu4bd7q+4RSyi8NUsVWnKZ4aEZffu
DPGzKrF5yLlf3etP2L4ZR6CvG7K1hx7VKOQVN32Dajw=="
}
```

復号されたパスワードを取得するには

この例では、復号されたパスワードを取得します。

コマンド:

```
aws ec2 get-password-data --instance-id  i-1234567890abcdef0 --priv-launch-key C:
\Keys\MyKeyPair.pem
```

出力:

```
{
    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
    "Timestamp": "2013-08-30T23:18:05.000Z",
    "PasswordData": "&ViJ652e*u"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPasswordData」を参照してください。

### get-reserved-instances-exchange-quote

次のコード例は、get-reserved-instances-exchange-quote を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンバーティブルリザーブドインスタンスの交換の見積りを取得するには

この例では、指定されたコンバーティブルリザーブドインスタンスの交換情報を取得します。

コマンド:

```
aws ec2 get-reserved-instances-exchange-quote --reserved-
instance-ids 7b8750c3-397e-4da4-bbcb-a45ebexample --target-
configurations OfferingId=6fea5434-b379-434c-b07b-a7abexample
```

出力:

```
{
  "CurrencyCode": "USD",
  "ReservedInstanceValueSet": [
      {
          "ReservedInstanceId": "7b8750c3-397e-4da4-bbcb-a45ebexample",
          "ReservationValue": {
              "RemainingUpfrontValue": "0.000000",
              "HourlyPrice": "0.027800",
              "RemainingTotalValue": "730.556200"
          }
      }
  ],
  "PaymentDue": "424.983828",
  "TargetConfigurationValueSet": [
```

```
        {
            "TargetConfiguration": {
                "InstanceCount": 5,
                "OfferingId": "6fea5434-b379-434c-b07b-a7abexample"
            },
            "ReservationValue": {
                "RemainingUpfrontValue": "424.983828",
                "HourlyPrice": "0.016000",
                "RemainingTotalValue": "845.447828"
            }
        }
    ],
    "IsValidExchange": true,
    "OutputReservedInstancesWillExpireAt": "2020-10-01T13:03:39Z",
    "ReservedInstanceValueRollup": {
        "RemainingUpfrontValue": "0.000000",
        "HourlyPrice": "0.027800",
        "RemainingTotalValue": "730.556200"
    },
    "TargetConfigurationValueRollup": {
        "RemainingUpfrontValue": "424.983828",
        "HourlyPrice": "0.016000",
        "RemainingTotalValue": "845.447828"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetReservedInstancesExchangeQuote」を参照してください。

### get-security-groups-for-vpc

次のコード例は、get-security-groups-for-vpc を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定した VPC のネットワークインターフェイスに関連付けることができるセキュリティグループを表示するには。

次の get-security-groups-for-vpc の例では、VPC 内のネットワークインターフェイスに関連付けることができるセキュリティグループを表示します。

```
aws ec2 get-security-groups-for-vpc \
```

```
    --vpc-id vpc-6c31a611 \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "SecurityGroupForVpcs": [
        {
            "Description": "launch-wizard-36 created 2022-08-29T15:59:35.338Z",
            "GroupName": "launch-wizard-36",
            "OwnerId": "470889052923",
            "GroupId": "sg-007e0c3027ee885f5",
            "Tags": [],
            "PrimaryVpcId": "vpc-6c31a611"
        },
        {
            "Description": "launch-wizard-18 created 2024-01-19T20:22:27.527Z",
            "GroupName": "launch-wizard-18",
            "OwnerId": "470889052923",
            "GroupId": "sg-0147193bef51c9eef",
            "Tags": [],
            "PrimaryVpcId": "vpc-6c31a611"
        }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSecurityGroupsForVpc」を参照してください。

### get-serial-console-access-status

次のコード例は、get-serial-console-access-status を使用する方法を示しています。

AWS CLI

シリアルコンソールへのアカウントアクセスのステータスを表示するには

次の get-serial-console-access-status の例では、アカウントでシリアルコンソールアクセスが有効になっているかどうかを判断します。

```
aws ec2 get-serial-console-access-status
```

出力:

```
{
    "SerialConsoleAccessEnabled": true
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「EC2 Serial Console」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSerialConsoleAccessStatus」を参照してください。

### get-snapshot-block-public-access-state

次のコード例は、get-snapshot-block-public-access-state を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットのパブリックアクセスブロックの現在の状態を取得するには

次の get-snapshot-block-public-access-state の例では、スナップショットのパブリックアクセスブロックの現在の状態を取得します。

```
aws ec2 get-snapshot-block-public-access-state
```

出力:

```
{
    "State": "block-all-sharing"
}
```

詳細については、「Amazon EBS ユーザーガイド」の「Block public access for snapshots」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSnapshotBlockPublicAccessState」を参照してください。

### get-spot-placement-scores

次のコード例は、get-spot-placement-scores を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定された要件のスポットプレイスメントスコアを計算するには

次の get-spot-placement-scores の例では、--generate-cli-skeleton パラメータを使用してスポットプレイスメントスコア設定に指定できるすべてのパラメータのリストを先に生成してから、そのリストを JSON ファイルに保存します。次に、JSON ファイルを使用して、スポットプレイスメントスコアの計算に使用する要件を設定します。

スポットプレイスメントスコア設定に指定できるすべてのパラメータを生成し、出力を JSON ファイルに直接保存します。

```
aws ec2 get-spot-placement-scores \
    --region us-east-1 \
    --generate-cli-skeleton input > attributes.json
```

出力:

```
{
    "InstanceTypes": [
        ""
    ],
    "TargetCapacity": 0,
    "TargetCapacityUnitType": "vcpu",
    "SingleAvailabilityZone": true,
    "RegionNames": [
        ""
    ],
    "InstanceRequirementsWithMetadata": {
        "ArchitectureTypes": [
            "x86_64_mac"
        ],
        "VirtualizationTypes": [
            "hvm"
        ],
        "InstanceRequirements": {
            "VCpuCount": {
                "Min": 0,
                "Max": 0
            },
            "MemoryMiB": {
                "Min": 0,
                "Max": 0
```

```
            },
            "CpuManufacturers": [
                "amd"
            ],
            "MemoryGiBPerVCpu": {
                "Min": 0.0,
                "Max": 0.0
            },
            "ExcludedInstanceTypes": [
                ""
            ],
            "InstanceGenerations": [
                "previous"
            ],
            "SpotMaxPricePercentageOverLowestPrice": 0,
            "OnDemandMaxPricePercentageOverLowestPrice": 0,
            "BareMetal": "excluded",
            "BurstablePerformance": "excluded",
            "RequireHibernateSupport": true,
            "NetworkInterfaceCount": {
                "Min": 0,
                "Max": 0
            },
            "LocalStorage": "included",
            "LocalStorageTypes": [
                "hdd"
            ],
            "TotalLocalStorageGB": {
                "Min": 0.0,
                "Max": 0.0
            },
            "BaselineEbsBandwidthMbps": {
                "Min": 0,
                "Max": 0
            },
            "AcceleratorTypes": [
                "fpga"
            ],
            "AcceleratorCount": {
                "Min": 0,
                "Max": 0
            },
            "AcceleratorManufacturers": [
                "amd"
```

```
            ],
            "AcceleratorNames": [
                "vu9p"
            ],
            "AcceleratorTotalMemoryMiB": {
                "Min": 0,
                "Max": 0
            }
        }
    },
    "DryRun": true,
    "MaxResults": 0,
    "NextToken": ""
}
```

JSON ファイルを設定します。TargetCapacity の値を指定する必要があります。各パラメータとそのデフォルト値の説明については、「スポットプレイスメントスコアを計算する (AWS CLI) <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/spot-placement-score .html#calculate-sps-cli>」を参照してください。

attributes.json で指定された要件のスポットプレイスメントスコアを計算します。--cli-input-json パラメータを使用して、JSON ファイルの名前とパスを指定します。

```
aws ec2 get-spot-placement-scores \
    --region us-east-1 \
    --cli-input-json file://attributes.json
```

SingleAvailabilityZone が false に設定されているか、省略されている場合は出力します (省略されている場合、デフォルトで false になります)。リージョンのスコアリストが返されます。

```
"Recommendation": [
    {
        "Region": "us-east-1",
        "Score": 7
    },
    {
        "Region": "us-west-1",
        "Score": 5
    },
   ...
```

SingleAvailabilityZone が true に設定されている場合は出力します。SingleAvailability Zones のスコアリストが返されます。

```
"Recommendation": [
    {
        "Region": "us-east-1",
        "AvailabilityZoneId": "use1-az1"
        "Score": 8
    },
    {
        "Region": "us-east-1",
        "AvailabilityZoneId": "usw2-az3"
        "Score": 6
    },
   ...
```

スポットプレイスメントスコアの計算の詳細について、および設定例については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Calculate a Spot placement score」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSpotPlacementScores」を参照してください。

### get-subnet-cidr-reservations

次のコード例は、get-subnet-cidr-reservations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サブネット CIDR 予約に関する情報を取得するには

次の get-subnet-cidr-reservations の例では、指定したサブネット CIDR 予約の情報を表示します。

```
aws ec2 get-subnet-cidr-reservations \
    --subnet-id subnet-03c51e2e6cEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "SubnetIpv4CidrReservations": [
```

```
        {
            "SubnetCidrReservationId": "scr-044f977c4eEXAMPLE",
            "SubnetId": "subnet-03c51e2e6cEXAMPLE",
            "Cidr": "10.1.0.16/28",
            "ReservationType": "prefix",
            "OwnerId": "123456789012"
        }
    ],
    "SubnetIpv6CidrReservations": []
}
```

詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドのサブネット CIDR の予約を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSubnetCidrReservations」を参照してください。

### get-transit-gateway-attachment-propagations

次のコード例は、get-transit-gateway-attachment-propagations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定したリソースアタッチメントがルートを伝播する対象ルートテーブルを一覧表示します

次の get-transit-gateway-attachment-propagations の例では、指定したリソースアタッチメントがルートを伝播するルートテーブルを一覧表示します。

```
aws ec2 get-transit-gateway-attachment-propagations \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-09fbd47ddfEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayAttachmentPropagations": [
        {
            "TransitGatewayRouteTableId": "tgw-rtb-0882c61b97EXAMPLE",
            "State": "enabled"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Transit gateway route tables」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetTransitGatewayAttachmentPropagations」を参照してください。

### get-transit-gateway-multicast-domain-associations

次のコード例は、get-transit-gateway-multicast-domain-associations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway マルチキャストドメインの関連付けに関する情報を表示するには

次の get-transit-gateway-multicast-domain-associations の例では、指定したマルチキャストドメインの関連付けを返します。

```
aws ec2 get-transit-gateway-multicast-domain-associations \
    --transit-gateway-multicast-domain-id tgw-mcast-domain-0c4905cef7EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "MulticastDomainAssociations": [
        {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-028c1dd0f8EXAMPLE",
            "ResourceId": "vpc-01128d2c24EXAMPLE",
            "ResourceType": "vpc",
            "Subnet": {
                "SubnetId": "subnet-000de86e3bEXAMPLE",
                "State": "associated"
            }
        },
        {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-070e571cd1EXAMPLE",
            "ResourceId": "vpc-7EXAMPLE",
            "ResourceType": "vpc",
            "Subnet": {
                "SubnetId": "subnet-4EXAMPLE",
                "State": "associated"
            }
        },
```

```
        {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-070e571cd1EXAMPLE",
            "ResourceId": "vpc-7EXAMPLE",
            "ResourceType": "vpc",
            "Subnet": {
                "SubnetId": "subnet-5EXAMPLE",
                "State": "associated"
            }
        },
        {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-070e571cd1EXAMPLE",
            "ResourceId": "vpc-7EXAMPLE",
            "ResourceType": "vpc",
            "Subnet": {
                "SubnetId": "subnet-aEXAMPLE",
                "State": "associated"
            }
        },
        {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-070e571cd1EXAMPLE",
            "ResourceId": "vpc-7EXAMPLE",
            "ResourceType": "vpc",
            "Subnet": {
                "SubnetId": "subnet-fEXAMPLE",
                "State": "associated"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、Transit Gateways ガイドの「マルチキャストドメイン」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations」を参照してください。

### get-transit-gateway-prefix-list-references

次のコード例は、get-transit-gateway-prefix-list-references を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway ルートテーブルでプレフィックスリストのリファレンスを取得するには

次の get-transit-gateway-prefix-list-references の例では、指定した Transit Gateway ルートテーブルのプレフィックスリストのリファレンスを取得し、特定のプレフィックスリストの ID でフィルタリングします。

```
aws ec2 get-transit-gateway-prefix-list-references \
    --transit-gateway-route-table-id tgw-rtb-0123456789abcd123 \
    --filters Name=prefix-list-id,Values=pl-11111122222222333
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayPrefixListReferences": [
        {
            "TransitGatewayRouteTableId": "tgw-rtb-0123456789abcd123",
            "PrefixListId": "pl-11111122222222333",
            "PrefixListOwnerId": "123456789012",
            "State": "available",
            "Blackhole": false,
            "TransitGatewayAttachment": {
                "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-aabbccddaabbccaab",
                "ResourceType": "vpc",
                "ResourceId": "vpc-112233445566aabbc"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Prefix list references」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetTransitGatewayPrefixListReferences」を参照してください。

### get-transit-gateway-route-table-associations

次のコード例は、get-transit-gateway-route-table-associations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定した Transit Gateway ルートテーブルの関連付けに関する情報を取得するには

次の get-transit-gateway-route-table-associations の例では、指定した Transit Gateway ルートテーブルの関連付けに関する情報を表示します。

```
aws ec2 get-transit-gateway-route-table-associations \
    --transit-gateway-route-table-id tgw-rtb-0a823edbdeEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "Associations": [
        {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-09b52ccdb5EXAMPLE",
            "ResourceId": "vpc-4d7de228",
            "ResourceType": "vpc",
            "State": "associating"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Transit gateway route tables」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetTransitGatewayRouteTableAssociations」を参照してください。

### get-transit-gateway-route-table-propagations

次のコード例は、get-transit-gateway-route-table-propagations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定した Transit Gateway ルートテーブルのルートテーブル伝播に関する情報を取得するには

次の get-transit-gateway-route-table-propagations の例では、指定したルートテーブルのルートテーブル伝播を返します。

```
aws ec2 get-transit-gateway-route-table-propagations \
    --transit-gateway-route-table-id tgw-rtb-002573ed1eEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayRouteTablePropagations": [
        {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-01f8100bc7EXAMPLE",
            "ResourceId": "vpc-3EXAMPLE",
            "ResourceType": "vpc",
            "State": "enabled"
        },
        {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-08e0bc912cEXAMPLE",
            "ResourceId": "11460968-4ac1-4fd3-bdb2-00599EXAMPLE",
            "ResourceType": "direct-connect-gateway",
            "State": "enabled"
        },
        {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0a89069f57EXAMPLE",
            "ResourceId": "8384da05-13ce-4a91-aada-5a1baEXAMPLE",
            "ResourceType": "direct-connect-gateway",
            "State": "enabled"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Transit gateway route tables」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetTransitGatewayRouteTablePropagations」を参照してください。

### get-verified-access-endpoint-policy

次のコード例は、get-verified-access-endpoint-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンドポイントの Verified Access ポリシーを取得するには

次の get-verified-access-endpoint-policy の例では、指定したエンドポイントの Verified Access ポリシーを取得します。

```
aws ec2 get-verified-access-endpoint-policy \
    --verified-access-endpoint-id vae-066fac616d4d546f2
```

出力:

```
{
    "PolicyEnabled": true,
    "PolicyDocument": "permit(principal,action,resource)\nwhen
 {\n    context.identity.groups.contains(\"finance\") &&\n
 context.identity.email_verified == true\n};"
}
```

詳細については、「AWSVerified Access ユーザーガイド」の「Verified Access policies」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetVerifiedAccessEndpointPolicy」を参照してください。

### get-verified-access-group-policy

次のコード例は、get-verified-access-group-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グループの Verified Access ポリシーを取得するには

次の get-verified-access-group-policy の例では、指定したグループの Verified Access ポリシーを取得します。

```
aws ec2 get-verified-access-group-policy \
    --verified-access-group-id vagr-0dbe967baf14b7235
```

出力:

```
{
    "PolicyEnabled": true,
    "PolicyDocument": "permit(principal,action,resource)\nwhen
 {\n    context.identity.groups.contains(\"finance\") &&\n
 context.identity.email_verified == true\n};"
}
```

詳細については、「AWSVerified Access ユーザーガイド」の「Verified Access groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetVerifiedAccessGroupPolicy」を参照してください。

### get-vpn-connection-device-sample-configuration

次のコード例は、get-vpn-connection-device-sample-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サンプル設定ファイルをダウンロードするには

次の get-vpn-connection-device-sample-configuration の例では、指定したサンプル設定ファイルをダウンロードします。サンプル設定ファイルを使用してゲートウェイデバイスを一覧表示するには、get-vpn-connection-device-types コマンドを呼び出します。

```
aws ec2 get-vpn-connection-device-sample-configuration \
    --vpn-connection-id vpn-123456789abc01234 \
    --vpn-connection-device-type-id 5fb390ba
```

出力:

```
{
    "VpnConnectionDeviceSampleConfiguration": "contents-of-the-sample-configuration-
file"
}
```

詳細については、「AWS Site-to-Site VPN ユーザーガイド」の「Download the configuration file」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetVpnConnectionDeviceSampleConfiguration」を参照してください。

### get-vpn-connection-device-types

次のコード例は、get-vpn-connection-device-types を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サンプル設定ファイルを使用してゲートウェイデバイスを一覧表示するには

次の get-vpn-connection-device-types の例では、サンプル設定ファイルを持つ Palo Alto Networks からのゲートウェイデバイスを一覧表示します。

```
aws ec2 get-vpn-connection-device-types \
    --query "VpnConnectionDeviceTypes[?Vendor==`Palo Alto Networks`]"
```

出力:

```
[
    {
        "VpnConnectionDeviceTypeId": "754a6372",
        "Vendor": "Palo Alto Networks",
        "Platform": "PA Series",
        "Software": "PANOS 4.1.2+"
    },
    {
        "VpnConnectionDeviceTypeId": "9612cbed",
        "Vendor": "Palo Alto Networks",
        "Platform": "PA Series",
        "Software": "PANOS 4.1.2+ (GUI)"
    },
    {
        "VpnConnectionDeviceTypeId": "5fb390ba",
        "Vendor": "Palo Alto Networks",
        "Platform": "PA Series",
        "Software": "PANOS 7.0+"
    }
]
```

詳細については、「AWS Site-to-Site VPN ユーザーガイド」の「Download the configuration file」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetVpnConnectionDeviceTypes」を参照してください。

### import-client-vpn-client-certificate-revocation-list

次のコード例は、import-client-vpn-client-certificate-revocation-list を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クライアント証明書失効リストをインポートするには

次の import-client-vpn-client-certificate-revocation-list の例では、ローカルコンピュータ上のファイルの場所を指定して、クライアント証明書失効リストをクライアント VPN エンドポイントにインポートします。

```
aws ec2 import-client-vpn-client-certificate-revocation-list \
    --certificate-revocation-list file:///path/to/crl.pem \
    --client-vpn-endpoint-id cvpn-endpoint-123456789123abcde
```

出力:

```
{
    "Return": true
}
```

詳細については、「AWS Client VPN 管理者ガイド」の「Client Certificate Revocation Lists」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ImportClientVpnClientCertificateRevocationList」を参照してください。

### import-image

次のコード例は、import-image を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VM イメージファイルを AMI としてインポートするには

次の import-image の例では、指定した OVA をインポートします。

```
aws ec2 import-image \
  --disk-containers Format=ova,UserBucket="{S3Bucket=my-import-bucket,S3Key=vms/my-server-vm.ova}"
```

出力:

```
{
```

```
    "ImportTaskId": "import-ami-1234567890abcdef0",
    "Progress": "2",
    "SnapshotDetails": [
        {
            "DiskImageSize": 0.0,
            "Format": "ova",
            "UserBucket": {
                "S3Bucket": "my-import-bucket",
                "S3Key": "vms/my-server-vm.ova"
            }
        }
    ],
    "Status": "active",
    "StatusMessage": "pending"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ImportImage」を参照してください。

### import-key-pair

次のコード例は、import-key-pair を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パブリックキーをインポートするには

最初に、選択したツールを使用してキーペアを生成します。例えば、次の ssh-keygen コマンドを使用します。

コマンド:

```
ssh-keygen -t rsa -C "my-key" -f ~/.ssh/my-key
```

出力:

```
Generating public/private rsa key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ec2-user/.ssh/my-key.
Your public key has been saved in /home/ec2-user/.ssh/my-key.pub.
```

```
...
```

このコマンド例では、指定されたパブリックキーをインポートします。

コマンド:

```
aws ec2 import-key-pair --key-name "my-key" --public-key-material fileb://~/.ssh/my-key.pub
```

出力:

```
{
  "KeyName": "my-key",
  "KeyFingerprint": "1f:51:ae:28:bf:89:e9:d8:1f:25:5d:37:2d:7d:b8:ca"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ImportKeyPair」を参照してください。

### import-snapshot

次のコード例は、import-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットをインポートするには

次の import-snapshot の例では、指定したディスクをスナップショットとしてインポートします。

```
aws ec2 import-snapshot \
    --description "My server VMDK" \
    --disk-container Format=VMDK,UserBucket={'S3Bucket=my-import-bucket,S3Key=vms/my-server-vm.vmdk'}
```

出力:

```
{
    "Description": "My server VMDK",
    "ImportTaskId": "import-snap-1234567890abcdef0",
```

```
    "SnapshotTaskDetail": {
        "Description": "My server VMDK",
        "DiskImageSize": "0.0",
        "Format": "VMDK",
        "Progress": "3",
        "Status": "active",
        "StatusMessage": "pending"
        "UserBucket": {
            "S3Bucket": "my-import-bucket",
            "S3Key": "vms/my-server-vm.vmdk"
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ImportSnapshot」を参照してください。

### list-images-in-recycle-bin

次のコード例は、list-images-in-recycle-bin を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ごみ箱内のイメージを一覧表示するには

次の list-images-in-recycle-bin の例では、ごみ箱に現在保持されているすべてのイメージを一覧表示します。

```
aws ec2 list-images-in-recycle-bin
```

出力:

```
{
    "Images": [
        {
            "RecycleBinEnterTime": "2022-03-14T15:35:08.000Z",
            "Description": "Monthly AMI One",
            "RecycleBinExitTime": "2022-03-15T15:35:08.000Z",
            "Name": "AMI_01",
            "ImageId": "ami-0111222333444abcd"
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、Amazon EBS ユーザーガイドの「削除された AMI をごみ箱から復元する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListImagesInRecycleBin」を参照してください。

### list-snapshots-in-recycle-bin

次のコード例は、list-snapshots-in-recycle-bin を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ごみ箱のスナップショットを表示するには

次の list-snapshots-in-recycle-bin の例では、ごみ箱にあるスナップショットの情報を一覧表示します。この詳細には、スナップショット ID、スナップショットの説明、スナップショットが作成されたボリュームの ID、スナップショットが削除されてごみ箱に入った日時、保持期間が終了する日時などがあります。

```
aws ec2 list-snapshots-in-recycle-bin \
    --snapshot-id snap-01234567890abcdef
```

出力:

```
{
    "SnapshotRecycleBinInfo": [
        {
            "Description": "Monthly data backup snapshot",
            "RecycleBinEnterTime": "2022-12-01T13:00:00.000Z",
            "RecycleBinExitTime": "2022-12-15T13:00:00.000Z",
            "VolumeId": "vol-abcdef09876543210",
            "SnapshotId": "snap-01234567890abcdef"
        }
    ]
}
```

ごみ箱の詳細については、Amazon EBS ユーザーガイドの「削除されたスナップショットをごみ箱から復元する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListSnapshotsInRecycleBin」を参照してください。

### lock-snapshot

次のコード例は、lock-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ガバナンスモードでスナップショットをロックするには

次の lock-snapshot の例では、指定したスナップショットをガバナンスモードでロックします。

```
aws ec2 lock-snapshot \
    --snapshot-id snap-0b5e733b4a8df6e0d \
    --lock-mode governance \
    --lock-duration 365
```

出力:

```
{
    "SnapshotId": "snap-0b5e733b4a8df6e0d",
    "LockState": "governance",
    "LockDuration": 365,
    "LockCreatedOn": "2024-05-05T00:56:06.208000+00:00",
    "LockExpiresOn": "2025-05-05T00:56:06.208000+00:00",
    "LockDurationStartTime": "2024-05-05T00:56:06.208000+00:00"
}
```

詳細については、「Amazon EBS ユーザーガイド」の「Snapshot lock」を参照してください。

例 2: スナップショットをコンプライアンスモードでロックするには

次の lock-snapshot の例では、指定したスナップショットをコンプライアンスモードでロックします。

```
aws ec2 lock-snapshot \
    --snapshot-id snap-0163a8524c5b9901f \
    --lock-mode compliance \
    --cool-off-period 24 \
```

```
    --lock-duration 365
```

出力:

```
{
    "SnapshotId": "snap-0b5e733b4a8df6e0d",
    "LockState": "compliance-cooloff",
    "LockDuration": 365,
    "CoolOffPeriod": 24,
    "CoolOffPeriodExpiresOn": "2024-05-06T01:02:20.527000+00:00",
    "LockCreatedOn": "2024-05-05T01:02:20.527000+00:00",
    "LockExpiresOn": "2025-05-05T01:02:20.527000+00:00",
    "LockDurationStartTime": "2024-05-05T01:02:20.527000+00:00"
}
```

詳細については、「Amazon EBS ユーザーガイド」の「Snapshot lock」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「LockSnapshot」を参照してください。

### modify-address-attribute

次のコード例は、modify-address-attribute を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Elastic IP アドレスに関連付けられたドメイン名属性を変更するには

次の modify-address-attribute の例では、Elastic IP アドレスのドメイン名の属性を変更します。

Linux :

```
aws ec2 modify-address-attribute \
    --allocation-id eipalloc-abcdef01234567890 \
    --domain-name example.com
```

Windows :

```
aws ec2 modify-address-attribute ^
    --allocation-id eipalloc-abcdef01234567890 ^
```

```
    --domain-name example.com
```

出力:

```
{
    "Addresses": [
        {
            "PublicIp": "192.0.2.0",
            "AllocationId": "eipalloc-abcdef01234567890",
            "PtrRecord": "example.net."
            "PtrRecordUpdate": {
                "Value": "example.com.",
                "Status": "PENDING"
        }
    ]
}
```

保留中の変更をモニタリングし、Elastic IP アドレスの変更された属性を表示するには、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「describe-addresses-attribute」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyAddressAttribute」を参照してください。

### modify-availability-zone-group

次のコード例は、modify-availability-zone-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ゾーングループを有効にするには

次の modify-availability-zone-group の例では、指定したゾーングループを有効にします。

```
aws ec2 modify-availability-zone-group \
    --group-name us-west-2-lax-1 \
    --opt-in-status opted-in
```

出力:

```
{
    "Return": true
```

```
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「リージョンとゾーン」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyAvailabilityZoneGroup」を参照してください。

### modify-capacity-reservation-fleet

次のコード例は、modify-capacity-reservation-fleet を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: キャパシティ予約フリートの合計ターゲット容量を変更するには

次の modify-capacity-reservation-fleet の例では、指定したキャパシティ予約フリートの合計ターゲット容量を変更します。キャパシティ予約フリートの総ターゲット容量を変更すると、フリートは、新しい総ターゲット容量を満たすように、自動的に新しいキャパシティ予約を作成したり、フリート内の既存のキャパシティ予約を変更またはキャンセルしたりします。フリートのステータスが modifying の間は、他の変更を試みることはできません。

```
aws ec2 modify-capacity-reservation-fleet \
    --capacity-reservation-fleet-id crf-01234567890abcedf \
    --total-target-capacity 160
```

出力:

```
{
    "Return": true
}
```

例 2: キャパシティ予約フリートの終了日を変更するには

次の modify-capacity-reservation-fleet の例では、指定したキャパシティ予約フリートの終了日を変更します。フリートの終了日を変更すると、個々のキャパシティ予約の終了日もそれに応じて更新されます。フリートのステータスが modifying の間は、他の変更を試みることはできません。

```
aws ec2 modify-capacity-reservation-fleet \
```

```
    --capacity-reservation-fleet-id crf-01234567890abcedf \
    --end-date 2022-07-04T23:59:59.000Z
```

出力:

```
{
    "Return": true
}
```

キャパシティ予約フリートの詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「キャパシティ予約フリート」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyCapacityReservationFleet」を参照してください。

### `modify-capacity-reservation`

次のコード例は、`modify-capacity-reservation` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 既存のキャパシティ予約で予約されたインスタンスの数を変更するには

次の `modify-capacity-reservation` の例では、キャパシティ予約でキャパシティを予約するインスタンスの合計数を変更します。

```
aws ec2 modify-capacity-reservation \
    --capacity-reservation-id cr-1234abcd56EXAMPLE \
    --instance-count 5
```

出力:

```
{
    "Return": true
}
```

詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「キャパシティ予約の変更」を参照してください。

例 2: 既存のキャパシティ予約の終了日時を変更するには

次の modify-capacity-reservation の例では、指定した日時に既存のキャパシティ予約が終了するように変更します。

```
aws ec2 modify-capacity-reservation \
    --capacity-reservation-id cr-1234abcd56EXAMPLE \
    --end-date-type limited \
    --end-date 2019-08-31T23:59:59Z
```

詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「キャパシティ予約の変更」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyCapacityReservation」を参照してください。

### modify-client-vpn-endpoint

次のコード例は、modify-client-vpn-endpoint を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クライアント VPN エンドポイントを変更するには

次の modify-client-vpn-endpoint の例では、指定したクライアント VPN エンドポイントのクライアント接続を有効にします。

```
aws ec2 modify-client-vpn-endpoint \
    --client-vpn-endpoint-id cvpn-endpoint-123456789123abcde \
    --connection-log-options Enabled=true,CloudwatchLogGroup=ClientVPNLogs
```

出力:

```
{
    "Return": true
}
```

詳細については、「AWS Client VPN 管理者ガイド」の「Client VPN Endpoints」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyClientVpnEndpoint」を参照してください。

### modify-default-credit-specification

次のコード例は、modify-default-credit-specification を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デフォルトのクレジットオプションを変更するには

次の modify-default-credit-specification の例では、T2 インスタンスのデフォルトのクレジットオプションを変更します。

```
aws ec2 modify-default-credit-specification \
    --instance-family t2 \
    --cpu-credits unlimited
```

出力:

```
{
    "InstanceFamilyCreditSpecification": {
        "InstanceFamily": "t2",
        "CpuCredits": "unlimited"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyDefaultCreditSpecification」を参照してください。

### modify-ebs-default-kms-key-id

次のコード例は、modify-ebs-default-kms-key-id を使用する方法を示しています。

AWS CLI

EBS 暗号化用のデフォルトの CMK を設定するには

次の modify-ebs-default-kms-key-id の例では、現在のリージョン内にある AWS アカウントの EBS 暗号化に対するデフォルトの CMK として、指定した CMK を設定します。

```
aws ec2 modify-ebs-default-kms-key-id \
    --kms-key-id alias/my-cmk
```

出力:

```
{
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:123456789012:key/0ea3fef3-80a7-4778-9d8c-1c0c6EXAMPLE"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyEbsDefaultKmsKeyId」を参照してください。

### modify-fleet

次のコード例は、modify-fleet を使用する方法を示しています。

AWS CLI

EC2 フリートをスケールするには

次の modify-fleet の例では、指定した EC2 フリートのターゲット容量を変更します。指定された値が現在の容量より大きい場合、EC2 フリートは追加のインスタンスを起動します。指定された値が現在の容量よりも小さい場合、EC2 フリートは未完了のリクエストをキャンセルし、終了ポリシーが terminate の場合、EC2 フリートは新しいターゲット容量を超えるインスタンスをすべて終了します。

```
aws ec2 modify-fleet \
    --fleet-ids fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE \
    --target-capacity-specification TotalTargetCapacity=5
```

出力:

```
{
    "Return": true
}
```

詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「EC2 フリートの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyFleet」を参照してください。

### modify-fpga-image-attribute

次のコード例は、modify-fpga-image-attribute を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon FPGA イメージの属性を変更するには

この例では、指定された AFI のアカウント ID 123456789012 にロード許可を追加します。

コマンド:

```
aws ec2 modify-fpga-image-attribute --attribute loadPermission --fpga-image-
id afi-0d123e123bfc85abc --load-permission Add=[{UserId=123456789012}]
```

出力:

```
{
  "FpgaImageAttribute": {
      "FpgaImageId": "afi-0d123e123bfc85abc",
      "LoadPermissions": [
          {
              "UserId": "123456789012"
          }
      ]
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyFpgaImageAttribute」を参照してください。

### modify-hosts

次のコード例は、modify-hosts を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 専有ホストの自動配置を有効にするには

次の modify-hosts の例では、インスタンスタイプ設定が一致するすべてのターゲット未指定のインスタンス起動を受け入れるため、専有ホストの自動配置を有効にします。

```
aws ec2 modify-hosts \
    --host-id h-06c2f189b4EXAMPLE \
    --auto-placement on
```

出力:

```
{
    "Successful": [
        "h-06c2f189b4EXAMPLE"
    ],
    "Unsuccessful": []
}
```

詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「専有ホストの自動配置設定の変更」を参照してください。

例 2: 専有ホストのホストリカバリを有効にするには

次の `modify-hosts` の例では、指定した専有ホストのホストの復旧を有効にします。

```
aws ec2 modify-hosts \
    --host-id h-06c2f189b4EXAMPLE \
    --host-recovery on
```

出力:

```
{
    "Successful": [
        "h-06c2f189b4EXAMPLE"
    ],
    "Unsuccessful": []
}
```

詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「専有ホストの自動配置設定の変更」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyHosts」を参照してください。

### `modify-id-format`

次のコード例は、`modify-id-format` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースの長い ID 形式を有効にするには

次の modify-id-format の例では、instance リソースタイプの長い ID 形式を有効にします。

```
aws ec2 modify-id-format \
    --resource instance \
    --use-long-ids
```

リソースの長い ID 形式を無効にするには

次の modify-id-format の例では、instance リソースタイプの長い ID 形式を無効にします。

```
aws ec2 modify-id-format \
    --resource instance \
    --no-use-long-ids
```

次の modify-id-format の例では、オプトイン期間内にあるすべてのサポート対象リソースタイプの長い ID 形式を有効にします。

```
aws ec2 modify-id-format \
    --resource all-current \
    --use-long-ids
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyIdFormat」を参照してください。

### modify-identity-id-format

次のコード例は、modify-identity-id-format を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ロールを有効にして、リソースの長い ID を使用するには

次の modify-identity-id-format の例では、AWS アカウントの IAM ロール EC2Role が instance リソースタイプの長い ID 形式を使用できるようにします。

```
aws ec2 modify-identity-id-format \
    --principal-arn arn:aws:iam::123456789012:role/EC2Role \
    --resource instance \
```

```
    --use-long-ids
```

IAM ユーザーを有効にして、リソースの長い ID を使用するには

次の modify-identity-id-format の例では、AWS アカウントの IAM ユーザー AdminUser が volume リソースタイプの長い ID 形式を使用できるようにします。

```
aws ec2 modify-identity-id-format \
    --principal-arn arn:aws:iam::123456789012:user/AdminUser \
    --resource volume \
    --use-long-ids
```

次の modify-identity-id-format の例では、AWS アカウントの IAM ユーザー AdminUser が、オプトイン期間内にあるすべてのサポート対象リソースタイプの長い ID 形式を使用できるようにします。

```
aws ec2 modify-identity-id-format \
    --principal-arn arn:aws:iam::123456789012:user/AdminUser \
    --resource all-current \
    --use-long-ids
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyIdentityIdFormat」を参照してください。

### modify-image-attribute

次のコード例は、modify-image-attribute を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: AMI をパブリックにするには

次の modify-instance-attribute の例では、指定した AMI を公開します。

```
aws ec2 modify-image-attribute \
    --image-id ami-5731123e \
    --launch-permission "Add=[{Group=all}]"
```

このコマンドでは何も出力されません。

例 2: AMI をプライベートにするには

次の modify-instance-attribute の例では、指定した AMI を非公開にします。

```
aws ec2 modify-image-attribute \
    --image-id ami-5731123e \
    --launch-permission "Remove=[{Group=all}]"
```

このコマンドでは何も出力されません。

例 3: AWS アカウントに起動許可を付与するには

次の modify-instance-attribute の例では、指定した AWS アカウントに起動許可を付与します。

```
aws ec2 modify-image-attribute \
    --image-id ami-5731123e \
    --launch-permission "Add=[{UserId=123456789012}]"
```

このコマンドでは何も出力されません。

例 4: AWS アカウントから起動許可を削除するには

次の modify-instance-attribute の例では、指定した AWS アカウントから起動許可を削除します。

```
aws ec2 modify-image-attribute \
    --image-id ami-5731123e \
    --launch-permission "Remove=[{UserId=123456789012}]"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyImageAttribute」を参照してください。

### modify-instance-attribute

次のコード例は、modify-instance-attribute を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: インスタンスタイプを変更するには

次の modify-instance-attribute の例では、指定したインスタンスのインスタンスタイプを変更します。インスタンスは stopped の状態である必要があります。

```
aws ec2 modify-instance-attribute \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --instance-type "{\"Value\": \"m1.small\"}"
```

このコマンドでは何も出力されません。

例 2: インスタンスで拡張ネットワーキングを有効にするには

次の modify-instance-attribute の例では、指定されたインスタンスの拡張ネットワーキングを有効にします。インスタンスは stopped の状態である必要があります。

```
aws ec2 modify-instance-attribute \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --sriov-net-support simple
```

このコマンドでは何も出力されません。

例 3: sourceDestCheck 属性を変更するには

次の modify-instance-attribute の例では、指定したインスタンスの sourceDestCheck 属性を true に設定します。インスタンスは VPC にある必要があります。

```
aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --source-dest-
check "{\"Value\": true}"
```

このコマンドでは何も出力されません。

例 4: ルートボリュームの deleteOnTermination 属性を変更するには

次の modify-instance-attribute の例では、指定した Amazon EBS-backed インスタンスのルートボリュームに対する deleteOnTermination 属性を false に設定します。デフォルトでは、この属性はルートボリュームに対して true です。

コマンド:

```
aws ec2 modify-instance-attribute \
  --instance-id i-1234567890abcdef0 \
  --block-device-mappings "[{\"DeviceName\": \"/dev/sda1\",\"Ebs\":
{\"DeleteOnTermination\":false}}]"
```

このコマンドでは何も出力されません。

例 5: インスタンスにアタッチされたユーザーデータを変更するには

次の modify-instance-attribute の例では、指定したインスタンスの UserData としてファイル UserData.txt の内容を追加します。

元のファイル UserData.txt の内容:

```
#!/bin/bash
yum update -y
service httpd start
chkconfig httpd on
```

ファイルの内容は、base64 でエンコードされている必要があります。最初のコマンドはテキストファイルを base64 に変換し、新しいファイルとして保存します。

コマンドの Linux/macOS バージョン:

```
base64 UserData.txt > UserData.base64.txt
```

このコマンドでは何も出力されません。

コマンドの Windows バージョン:

```
certutil -encode UserData.txt tmp.b64 && findstr /v /c:- tmp.b64 >
 UserData.base64.txt
```

出力:

```
Input Length = 67
Output Length = 152
CertUtil: -encode command completed successfully.
```

これで、次の CLI コマンドでそのファイルを参照できるようになりました。

```
aws ec2 modify-instance-attribute \
    --instance-id=i-09b5a14dbca622e76 \
    --attribute userData --value file://UserData.base64.txt
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「EC2 ユーザーガイド」の「ユーザーデータと AWS CLI」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyInstanceAttribute」を参照してください。

### modify-instance-capacity-reservation-attributes

次のコード例は、modify-instance-capacity-reservation-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: インスタンスのキャパシティ予約のターゲット設定を変更するには

次の modify-instance-capacity-reservation-attributes の例では、特定のキャパシティ予約をターゲットにするようにインスタンスを変更します。

```
aws ec2 modify-instance-capacity-reservation-attributes \
    --instance-id i-EXAMPLE8765abcd4e \
    --capacity-reservation-specification
 'CapacityReservationTarget={CapacityReservationId= cr-1234abcd56EXAMPLE }'
```

出力:

```
{
    "Return": true
}
```

詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「インスタンスのキャパシティ予約設定を変更する」を参照してください。

例 2: インスタンスのキャパシティ予約のターゲット設定を変更するには

次の modify-instance-capacity-reservation-attributes の例では、指定したキャパシティ予約をターゲットとする停止されたインスタンスを変更して、一致する属性 (インスタンスタイプ、プラットフォーム、アベイラビリティーゾーン) を持つキャパシティ予約、およびオープンインスタンスの一致基準を持つキャパシティ予約で起動するようにします。

```
aws ec2 modify-instance-capacity-reservation-attributes \
```

```
    --instance-id i-EXAMPLE8765abcd4e \
    --capacity-reservation-specification 'CapacityReservationPreference=open'
```

出力:

```
{
    "Return": true
}
```

詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「インスタンスのキャパシティ予約設定を変更する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyInstanceCapacityReservationAttributes」を参照してください。

### modify-instance-credit-specification

次のコード例は、modify-instance-credit-specification を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスの CPU 使用率に対するクレジットオプションを変更するには

この例では、指定されたリージョン内にある指定されたインスタンスの CPU 使用率のクレジットオプションを「無制限」に変更します。有効なクレジットオプションは、「標準」と「無制限」です。

コマンド:

```
aws ec2 modify-instance-credit-specification --instance-credit-
specification "InstanceId=i-1234567890abcdef0,CpuCredits=unlimited"
```

出力:

```
{
  "SuccessfulInstanceCreditSpecifications": [
    {
      "InstanceId": "i-1234567890abcdef0"
    }
  ],
  "UnsuccessfulInstanceCreditSpecifications": []
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyInstanceCreditSpecification」を参照してください。

### modify-instance-event-start-time

次のコード例は、modify-instance-event-start-time を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスのイベント開始時刻を変更するには

次の modify-instance-event-start-time コマンドは、指定したインスタンスのイベント開始時刻を変更する方法を示します。--instance-event-id パラメータを使用してイベント ID を指定します。--not-before パラメータを使用して新しい日時を指定します。

```
aws ec2 modify-instance-event-start-time --instance-id i-1234567890abcdef0
 --instance-event-id instance-event-0abcdef1234567890 --not-
before 2019-03-25T10:00:00.000
```

出力:

```
"Event": {
    "InstanceEventId": "instance-event-0abcdef1234567890",
    "Code": "system-reboot",
    "Description": "scheduled reboot",
    "NotAfter": "2019-03-25T12:00:00.000Z",
    "NotBefore": "2019-03-25T10:00:00.000Z",
    "NotBeforeDeadline": "2019-04-22T21:00:00.000Z"
}
```

詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「Working with Instances Scheduled for Reboot」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyInstanceEventStartTime」を参照してください。

### modify-instance-event-window

次のコード例は、modify-instance-event-window を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: イベントウィンドウの時間範囲を変更するには

次の modify-instance-event-window の例では、イベントウィンドウの時間範囲を変更します。time-range パラメータにより時間範囲を変更します。また、cron-expression パラメータを指定することはできません。

```
aws ec2 modify-instance-event-window \
    --region us-east-1 \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890
    --time-range StartWeekDay=monday,StartHour=2,EndWeekDay=wednesday,EndHour=8
```

出力:

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "TimeRanges": [
            {
                "StartWeekDay": "monday",
                "StartHour": 2,
                "EndWeekDay": "wednesday",
                "EndHour": 8
            }
        ],
        "Name": "myEventWindowName",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [
                "i-0abcdef1234567890",
                "i-0be35f9acb8ba01f0"
            ],
            "Tags": [],
            "DedicatedHostIds": []
        },
        "State": "creating",
        "Tags": [
            {
                "Key": "K1",
                "Value": "V1"
            }
        ]
    }
```

```
}
```

イベントウィンドウの制約については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の予定されているイベントに関するセクションの「考慮事項」を参照してください。

例 2: イベントウィンドウの時間範囲セットを変更するには

次の modify-instance-event-window の例では、イベントウィンドウの時間範囲を変更します。time-range パラメータにより時間範囲を変更します。また、cron-expression パラメータを指定することはできません。

```
aws ec2 modify-instance-event-window \
    --region us-east-1 \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --time-range '[{"StartWeekDay": "monday", "StartHour": 2, "EndWeekDay":
 "wednesday", "EndHour": 8},
        {"StartWeekDay": "thursday", "StartHour": 2, "EndWeekDay": "friday",
 "EndHour": 8}]'
```

出力:

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "TimeRanges": [
            {
                "StartWeekDay": "monday",
                "StartHour": 2,
                "EndWeekDay": "wednesday",
                "EndHour": 8
            },
            {
                "StartWeekDay": "thursday",
                "StartHour": 2,
                "EndWeekDay": "friday",
                "EndHour": 8
            }
        ],
        "Name": "myEventWindowName",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [
                "i-0abcdef1234567890",
```

```
                "i-0be35f9acb8ba01f0"
            ],
            "Tags": [],
            "DedicatedHostIds": []
        },
        "State": "creating",
        "Tags": [
            {
                "Key": "K1",
                "Value": "V1"
            }
        ]
    }
}
```

イベントウィンドウの制約については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の予定されているイベントに関するセクションの「考慮事項」を参照してください。

例 3: イベントウィンドウの cron 式を変更するには

次の modify-instance-event-window の例では、イベントウィンドウの cron 式を変更します。cron-expression パラメータにより cron 式を変更します。また、time-range パラメータを指定することはできません。

```
aws ec2 modify-instance-event-window \
    --region us-east-1 \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --cron-expression "* 21-23 * * 2,3"
```

出力:

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "Name": "myEventWindowName",
        "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [
                "i-0abcdef1234567890",
                "i-0be35f9acb8ba01f0"
            ],
            "Tags": [],
```

```
            "DedicatedHostIds": []
        },
        "State": "creating",
        "Tags": [
            {
                "Key": "K1",
                "Value": "V1"
            }
        ]
    }
}
```

イベントウィンドウの制約については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の予定されているイベントに関するセクションの「考慮事項」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyInstanceEventWindow」を参照してください。

### `modify-instance-maintenance-options`

次のコード例は、`modify-instance-maintenance-options` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: インスタンスの復旧動作を無効にするには

次の `modify-instance-maintenance-options` の例では、実行中または停止中のインスタンスの簡素化された自動復旧を無効にします。

```
aws ec2 modify-instance-maintenance-options \
    --instance-id i-0abcdef1234567890 \
    --auto-recovery disabled
```

出力:

```
{
    "InstanceId": "i-0abcdef1234567890",
    "AutoRecovery": "disabled"
}
```

詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「簡易自動復旧を設定する」を参照してください。

例 2: インスタンスの復旧動作をデフォルトに設定するには

次の modify-instance-maintenance-options の例では、自動復旧動作をデフォルトに設定し、サポートされているインスタンスタイプの簡素化された自動復旧を有効にします。

```
aws ec2 modify-instance-maintenance-options \
    --instance-id i-0abcdef1234567890 \
    --auto-recovery default
```

出力:

```
{
    "InstanceId": "i-0abcdef1234567890",
    "AutoRecovery": "default"
}
```

詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「簡易自動復旧を設定する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyInstanceMaintenanceOptions」を参照してください。

### modify-instance-metadata-options

次のコード例は、modify-instance-metadata-options を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: IMDSv2 を有効にするには

次の modify-instance-metadata-options の例では、指定したインスタンスでの IMDSv2 の使用を設定します。

```
aws ec2 modify-instance-metadata-options \
    --instance-id i-1234567898abcdef0 \
    --http-tokens required \
    --http-endpoint enabled
```

出力:

```
{
    "InstanceId": "i-1234567898abcdef0",
```

```
    "InstanceMetadataOptions": {
        "State": "pending",
        "HttpTokens": "required",
        "HttpPutResponseHopLimit": 1,
        "HttpEndpoint": "enabled"
    }
}
```

詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「インスタンスメタデータ」を参照してください。

例 2: インスタンスメタデータを無効にするには

次の modify-instance-metadata-options の例では、指定したインスタンスですべてのバージョンのインスタンスメタデータの使用を無効にします。

```
aws ec2 modify-instance-metadata-options \
    --instance-id i-1234567898abcdef0 \
    --http-endpoint disabled
```

出力:

```
{
    "InstanceId": "i-1234567898abcdef0",
    "InstanceMetadataOptions": {
        "State": "pending",
        "HttpTokens": "required",
        "HttpPutResponseHopLimit": 1,
        "HttpEndpoint": "disabled"
    }
}
```

詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「インスタンスメタデータ」を参照してください。

例 3: インスタンスのインスタンスメタデータ IPv6 エンドポイントを有効にするには

次の modify-instance-metadata-options の例では、インスタンスメタデータサービスの IPv6 エンドポイントを有効にする方法を示します。デフォルトでは、IPv6 エンドポイントは無効です。これは、インスタンスを IPv6 専用サブネットで起動した場合にも当てはまります。IMDS の IPv6 エンドポイントは、Nitro System 上に構築されたインスタンスでのみアクセス可能です。

```
aws ec2 modify-instance-metadata-options \
    --instance-id i-1234567898abcdef0 \
    --http-protocol-ipv6 enabled \
    --http-endpoint enabled
```

出力:

```
{
    "InstanceId": "i-1234567898abcdef0",
    "InstanceMetadataOptions": {
        "State": "pending",
        "HttpTokens": "required",
        "HttpPutResponseHopLimit": 1,
        "HttpEndpoint": "enabled",
        HttpProtocolIpv6": "enabled"
    }
}
```

詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「インスタンスメタデータ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyInstanceMetadataOptions」を参照してください。

### `modify-instance-placement`

次のコード例は、`modify-instance-placement` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 専有ホストとのインスタンスのアフィニティを削除するには

次の `modify-instance-placement` の例では、専有ホストとのインスタンスのアフィニティを削除し、そのインスタンスタイプをサポートするアカウントで使用可能な専有ホストで起動できるようにします。

```
aws ec2 modify-instance-placement \
    --instance-id i-0e6ddf6187EXAMPLE \
    --affinity default
```

出力:

```
{
    "Return": true
}
```

例 2: インスタンスと指定された専有ホスト間のアフィニティを確立するには

次の modify-instance-placement の例では、インスタンスと専有ホストの間に起動関係を確立します。インスタンスは、指定された専有ホストでのみ実行できます。

```
aws ec2 modify-instance-placement \
    --instance-id i-0e6ddf6187EXAMPLE \
    --affinity host \
    --host-id i-0e6ddf6187EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "Return": true
}
```

例 3: プレイスメントグループにインスタンスを移動するには

次の modify-instance-placement の例では、インスタンスをプレイスメントグループに移動してインスタンスを停止し、インスタンスの配置を変更してからインスタンスを再起動します。

```
aws ec2 stop-instances \
    --instance-ids i-0123a456700123456

aws ec2 modify-instance-placement \
    --instance-id i-0123a456700123456 \
    --group-name MySpreadGroup

aws ec2 start-instances \
    --instance-ids i-0123a456700123456
```

例 4: プレイスメントグループからインスタンスを削除するには

次の modify-instance-placement の例では、インスタンスを停止し、インスタンスの配置を変更してからインスタンスを再起動して、インスタンスをプレイスメントグループから削除し

ます。次の例では、プレイスメントグループ名に空の文字列 ("") を指定すると、インスタンスがプレイスメントグループに配置されないことを示しています。

インスタンスを停止する

```
aws ec2 stop-instances \
    --instance-ids i-0123a456700123456
```

配置を変更する (Windows コマンドプロンプト):

```
aws ec2 modify-instance-placement \
    --instance-id i-0123a456700123456 \
    --group-name ""
```

配置を変更する (Windows PowerShell、Linux、macOS):

```
aws ec2 modify-instance-placement `
    --instance-id i-0123a456700123456 `
    --group-name ''
```

インスタンスを再起動します:

```
aws ec2 start-instances \
    --instance-ids i-0123a456700123456
```

出力:

```
{
    "Return": true
}
```

詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「専有ホストのテナンシーとアフィニティを変更する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyInstancePlacement」を参照してください。

### `modify-ipam-pool`

次のコード例は、`modify-ipam-pool` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IPAM プールを変更するには

次の modify-ipam-pool の例では、IPAM プールを変更します。

(Linux):

```
aws ec2 modify-ipam-pool \
    --ipam-pool-id ipam-pool-0533048da7d823723 \
    --add-allocation-resource-tags "Key=Owner,Value=Build Team" \
    --clear-allocation-default-netmask-length \
    --allocation-min-netmask-length 14
```

(Windows):

```
aws ec2 modify-ipam-pool ^
    --ipam-pool-id ipam-pool-0533048da7d823723 ^
    --add-allocation-resource-tags "Key=Owner,Value=Build Team" ^
    --clear-allocation-default-netmask-length ^
    --allocation-min-netmask-length 14
```

出力:

```
{
    "IpamPool": {
        "OwnerId": "123456789012",
        "IpamPoolId": "ipam-pool-0533048da7d823723",
        "IpamPoolArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam-pool/ipam-
pool-0533048da7d823723",
        "IpamScopeArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam-scope/ipam-
scope-02fc38cd4c48e7d38",
        "IpamScopeType": "private",
        "IpamArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam/ipam-08440e7a3acde3908",
        "IpamRegion": "us-east-1",
        "Locale": "None",
        "PoolDepth": 1,
        "State": "modify-complete",
        "AutoImport": true,
        "AddressFamily": "ipv4",
        "AllocationMinNetmaskLength": 14,
        "AllocationMaxNetmaskLength": 26,
        "AllocationResourceTags": [
```

```
            {
                "Key": "Environment",
                "Value": "Preprod"
            },
            {
                "Key": "Owner",
                "Value": "Build Team"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon VPC IPAM ユーザーガイド」の「Edit a pool」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyIpamPool」を参照してください。

### `modify-ipam-resource-cidr`

次のコード例は、`modify-ipam-resource-cidr` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースに割り当てられた CIDR を変更するには

次の `modify-ipam-resource-cidr` の例では、リソース CIDR を変更します。

(Linux):

```
aws ec2 modify-ipam-resource-cidr \
    --current-ipam-scope-id ipam-scope-02fc38cd4c48e7d38 \
    --destination-ipam-scope-id ipam-scope-0da34c61fd189a141 \
    --resource-id vpc-010e1791024eb0af9 \
    --resource-cidr 10.0.1.0/24 \
    --resource-region us-east-1 \
    --monitored
```

(Windows):

```
aws ec2 modify-ipam-resource-cidr ^
    --current-ipam-scope-id ipam-scope-02fc38cd4c48e7d38 ^
    --destination-ipam-scope-id ipam-scope-0da34c61fd189a141 ^
```

```
    --resource-id vpc-010e1791024eb0af9 ^
    --resource-cidr 10.0.1.0/24 ^
    --resource-region us-east-1 ^
    --monitored
```

出力:

```
{
    "IpamResourceCidr": {
        "IpamId": "ipam-08440e7a3acde3908",
        "IpamScopeId": "ipam-scope-0da34c61fd189a141",
        "IpamPoolId": "ipam-pool-0533048da7d823723",
        "ResourceRegion": "us-east-1",
        "ResourceOwnerId": "123456789012",
        "ResourceId": "vpc-010e1791024eb0af9",
        "ResourceCidr": "10.0.1.0/24",
        "ResourceType": "vpc",
        "ResourceTags": [
            {
                "Key": "Environment",
                "Value": "Preprod"
            },
            {
                "Key": "Owner",
                "Value": "Build Team"
            }
        ],
        "IpUsage": 0.0,
        "ComplianceStatus": "noncompliant",
        "ManagementState": "managed",
        "OverlapStatus": "overlapping",
        "VpcId": "vpc-010e1791024eb0af9"
    }
}
```

リソースの移動の詳細については、「Amazon VPC IPAM ユーザーガイド」の「Move resource CIDRs between scopes」を参照してください。

モニタリング状態の変更の詳細については、「Amazon VPC IPAM ユーザーガイド」の「Change the monitoring state of resource CIDRs」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyIpamResourceCidr」を参照してください。

### modify-ipam-resource-discovery

次のコード例は、modify-ipam-resource-discovery を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソース検出の運用リージョンを変更するには

この例では、あなたは IPAM の委任された管理者として、リソース検出の運用リージョンを変更したいと考えています。

このリクエストを完了するには:

デフォルトのリソース検出を変更することはできません。また、リソース検出の所有者である必要があります。describe-ipam-resource-discoveries で取得できるリソース検出 ID が必要です。

次の modify-ipam-resource-discovery の例では、AWS アカウントのデフォルトではないリソース検出を変更します。

```
aws ec2 modify-ipam-resource-discovery \
    --ipam-resource-discovery-id ipam-res-disco-0f4ef577a9f37a162 \
    --add-operating-regions RegionName='us-west-1' \
    --remove-operating-regions RegionName='us-east-2' \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "IpamResourceDiscovery": {
        "OwnerId": "149977607591",
        "IpamResourceDiscoveryId": "ipam-res-disco-0365d2977fc1672fe",
        "IpamResourceDiscoveryArn": "arn:aws:ec2::149977607591:ipam-resource-
discovery/ipam-res-disco-0365d2977fc1672fe",
        "IpamResourceDiscoveryRegion": "us-east-1",
        "Description": "Example",
        "OperatingRegions": [
            {
                "RegionName": "us-east-1"
            },
            {
                "RegionName": "us-west-1"
            }
        ],
```

```
        "IsDefault": false,
        "State": "modify-in-progress"
    }
}
```

詳細については、「Amazon VPC IPAM ユーザーズガイド」の「リソース検出を使用する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyIpamResourceDiscovery」を参照してください。

### modify-ipam-scope

次のコード例は、modify-ipam-scope を使用する方法を示しています。

AWS CLI

範囲の説明を変更するには

このシナリオでは、あなたは IPAM の委任された管理者として、IPAM スコープの説明を変更したいと考えています。

このリクエストを完了するには、describe-ipam-scopes で取得できるスコープ ID が必要です。

次の modify-ipam-scope の例では、範囲の説明を更新します。

```
aws ec2 modify-ipam-scope \
    --ipam-scope-id ipam-scope-0d3539a30b57dcdd1 \
    --description example \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
"IpamScope": {
        "OwnerId": "320805250157",
        "IpamScopeId": "ipam-scope-0d3539a30b57dcdd1",
        "IpamScopeArn": "arn:aws:ec2::320805250157:ipam-scope/ipam-
scope-0d3539a30b57dcdd1",
        "IpamArn": "arn:aws:ec2::320805250157:ipam/ipam-005f921c17ebd5107",
        "IpamRegion": "us-east-1",
        "IpamScopeType": "public",
```

```
        "IsDefault": true,
        "Description": "example",
        "PoolCount": 1,
        "State": "modify-in-progress"
    }
}
```

スコープの詳細については、「Amazon VPC IPAM ユーザーガイド」の「How IPAM works」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyIpamScope」を参照してください。

### `modify-ipam`

次のコード例は、`modify-ipam` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IPAM を変更するには

次の `modify-ipam` の例では、運用リージョンを追加して IPAM を変更します。

(Linux):

```
aws ec2 modify-ipam \
    --ipam-id ipam-08440e7a3acde3908 \
    --add-operating-regions RegionName=us-west-2
```

(Windows):

```
aws ec2 modify-ipam ^
    --ipam-id ipam-08440e7a3acde3908 ^
    --add-operating-regions RegionName=us-west-2
```

出力:

```
{
    "Ipam": {
        "OwnerId": "123456789012",
        "IpamId": "ipam-08440e7a3acde3908",
        "IpamArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam/ipam-08440e7a3acde3908",
```

```
        "IpamRegion": "us-east-1",
        "PublicDefaultScopeId": "ipam-scope-0b9eed026396dbc16",
        "PrivateDefaultScopeId": "ipam-scope-02fc38cd4c48e7d38",
        "ScopeCount": 3,
        "OperatingRegions": [
            {
                "RegionName": "us-east-1"
            },
            {
                "RegionName": "us-east-2"
            },
            {
                "RegionName": "us-west-1"
            },
            {
                "RegionName": "us-west-2"
            }
        ],
        "State": "modify-in-progress"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyIpam」を参照してください。

### `modify-launch-template`

次のコード例は、`modify-launch-template` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デフォルトの起動テンプレートのバージョンを変更するには

この例では、指定された起動テンプレートのバージョン 2 をデフォルトバージョンとして指定します。

コマンド:

```
aws ec2 modify-launch-template --launch-template-id lt-0abcd290751193123 --default-version 2
```

出力:

```
{
  "LaunchTemplate": {
      "LatestVersionNumber": 2,
      "LaunchTemplateId": "lt-0abcd290751193123",
      "LaunchTemplateName": "WebServers",
      "DefaultVersionNumber": 2,
      "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:root",
      "CreateTime": "2017-12-01T13:35:46.000Z"
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyLaunchTemplate」を参照してください。

### `modify-managed-prefix-list`

次のコード例は、`modify-managed-prefix-list` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プレフィックスリストを変更するには

次の `modify-managed-prefix-list` の例では、指定したプレフィックスリストにエントリを追加します。

```
aws ec2 modify-managed-prefix-list \
    --prefix-list-id pl-0123456abcabcabc1 \
    --add-entries Cidr=10.1.0.0/16,Description=vpc-c \
    --current-version 1
```

出力:

```
{
    "PrefixList": {
        "PrefixListId": "pl-0123456abcabcabc1",
        "AddressFamily": "IPv4",
        "State": "modify-in-progress",
        "PrefixListArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:prefix-list/
pl-0123456abcabcabc1",
        "PrefixListName": "vpc-cidrs",
        "MaxEntries": 10,
```

```
        "Version": 1,
        "OwnerId": "123456789012"
    }
}
```

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「Managed prefix lists」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyManagedPrefixList」を参照してください。

### modify-network-interface-attribute

次のコード例は、modify-network-interface-attribute を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ネットワークインターフェイスのアタッチメント属性を変更するには

このコマンド例では、指定されたネットワークインターフェイスの attachment 属性を変更します。

コマンド:

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute --network-interface-id eni-686ea200 --attachment AttachmentId=eni-attach-43348162,DeleteOnTermination=false
```

ネットワークインターフェイスの説明属性を変更するには

このコマンド例では、指定されたネットワークインターフェイスの description 属性を変更します。

コマンド:

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute --network-interface-id eni-686ea200 --description "My description"
```

ネットワークインターフェイスの groupSet 属性を変更するには

このコマンド例では、指定されたネットワークインターフェイスの groupSet 属性を変更します。

コマンド:

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute --network-interface-id eni-686ea200 --
groups sg-903004f8 sg-1a2b3c4d
```

ネットワークインターフェイスの sourceDestCheck 属性を変更するには

このコマンド例では、指定されたネットワークインターフェイスの sourceDestCheck 属性を変更します。

コマンド:

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute --network-interface-id eni-686ea200 --no-
source-dest-check
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyNetworkInterfaceAttribute」を参照してください。

### modify-private-dns-name-options

次のコード例は、modify-private-dns-name-options を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスホスト名に対するオプションを変更するには

次の modify-private-dns-name-options の例では、DNS A レコードを持つインスタンスホスト名の DNS クエリに応答するオプションを無効にします。

```
aws ec2 modify-private-dns-name-options \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --no-enable-resource-name-dns-a-record
```

出力:

```
{
    "Return": true
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスホスト名のタイプ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyPrivateDnsNameOptions」を参照してください。

### modify-reserved-instances

次のコード例は、modify-reserved-instances を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リザーブドインスタンスを変更するには

このコマンド例では、リザーブドインスタンスを同じリージョンにある別のアベイラビリティーゾーンに移動します。

コマンド:

```
aws ec2 modify-reserved-instances --reserved-instances-ids b847fa93-e282-4f55-b59a-1342f5bd7c02 --target-configurations AvailabilityZone=us-west-1c,Platform=EC2-Classic,InstanceCount=10
```

出力:

```
{
  "ReservedInstancesModificationId": "rimod-d3ed4335-b1d3-4de6-ab31-0f13aaf46687"
}
```

リザーブドインスタンスのネットワークプラットフォームを変更するには

このコマンド例では、EC2-Classic リザーブドインスタンスを EC2-VPC に変換します。

コマンド:

```
aws ec2 modify-reserved-instances --reserved-instances-ids f127bd27-edb7-44c9-a0eb-0d7e09259af0 --target-configurations AvailabilityZone=us-west-1c,Platform=EC2-VPC,InstanceCount=5
```

出力:

```
{
  "ReservedInstancesModificationId": "rimod-82fa9020-668f-4fb6-945d-61537009d291"
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「リザーブドインスタンス の変更」を参照してください。

リザーブドインスタンスのインスタンスサイズを変更するには

このコマンド例では、us-west-1c に 10 個の m1.small Linux/UNIX インスタンスを持つリザーブドインスタンスを変更して、8 個の m1.small インスタンスを 2 個の m1.large インスタンスにし、残りの 2 個の m1.small を同じアベイラビリティーゾーンの 1 個の m1.medium インスタンスにします。コマンド:

```
aws ec2 modify-reserved-instances --reserved-instances-
ids 1ba8e2e3-3556-4264-949e-63ee671405a9 --target-
configurations AvailabilityZone=us-west-1c,Platform=EC2-
Classic,InstanceCount=2,InstanceType=m1.large AvailabilityZone=us-
west-1c,Platform=EC2-Classic,InstanceCount=1,InstanceType=m1.medium
```

出力:

```
{
    "ReservedInstancesModificationId": "rimod-acc5f240-080d-4717-b3e3-1c6b11fa00b6"
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Modifying the Instance Size of Your Reservations」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyReservedInstances」を参照してください。

### `modify-security-group-rules`

次のコード例は、`modify-security-group-rules` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

セキュリティグループルールを変更して、ルールの説明、IP プロトコル、および CidrIpv4 アドレス範囲を更新するには

次の `modify-security-group-rules` の例では、指定したセキュリティグループルールの説明、IP プロトコル、IPV4 CIDR 範囲を更新します。`security-group-rules` パラメータを使用して、指定されたセキュリティグループルールの更新を入力します。-1 はすべてのプロトコルを指定します。

```
aws ec2 modify-security-group-rules \
    --group-id sg-1234567890abcdef0 \
    --security-group-rules SecurityGroupRuleId=sgr-
abcdef01234567890,SecurityGroupRule='{Description=test,IpProtocol=-1,CidrIpv4=0.0.0.0/0}'
```

出力:

```
{
    "Return": true
}
```

セキュリティグループのルールの詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「セキュリティグループのルール」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifySecurityGroupRules」を参照してください。

### modify-snapshot-attribute

次のコード例は、modify-snapshot-attribute を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: スナップショット属性を変更するには

次の modify-snapshot-attribute の例では、指定したスナップショットの createVolumePermission 属性を更新し、指定したユーザーのボリュームアクセス許可を削除します。

```
aws ec2 modify-snapshot-attribute \
    --snapshot-id snap-1234567890abcdef0 \
    --attribute createVolumePermission \
    --operation-type remove \
    --user-ids 123456789012
```

例 2: スナップショットをパブリックにするには

次の modify-snapshot-attribute の例では、指定したスナップショットを公開します。

```
aws ec2 modify-snapshot-attribute \
```

```
    --snapshot-id snap-1234567890abcdef0 \
    --attribute createVolumePermission \
    --operation-type add \
    --group-names all
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifySnapshotAttribute」を参照してください。

### modify-snapshot-tier

次のコード例は、modify-snapshot-tier を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットをアーカイブするには

次の modify-snapshot-tier の例では、指定したスナップショットをアーカイブします。TieringStartTime レスポンスパラメータは、アーカイブプロセスが開始された日付と時刻を、UTC 時間形式 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ) で示します。

```
aws ec2 modify-snapshot-tier \
    --snapshot-id snap-01234567890abcedf \
    --storage-tier archive
```

出力:

```
{
    "SnapshotId": "snap-01234567890abcedf",
    "TieringStartTime": "2021-09-15T16:44:37.574Z"
}
```

スナップショットのアーカイブの詳細については、Amazon EBS ユーザーガイドの「Amazon EBS スナップショットのアーカイブ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifySnapshotTier」を参照してください。

### modify-spot-fleet-request

次のコード例は、modify-spot-fleet-request を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スポットフリートリクエストを変更するには

このコマンド例では、指定されたスポットフリートリクエストのターゲット容量を更新します。

コマンド:

```
aws ec2 modify-spot-fleet-request --target-capacity 20 --spot-fleet-request-
id sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "Return": true
}
```

このコマンド例では、結果的にいずれのスポットインスタンスも終了せずに、指定したスポットフリートのターゲット容量を減らします。

コマンド:

```
aws ec2 modify-spot-fleet-request --target-capacity 10 --excess-capacity-
termination-policy NoTermination --spot-fleet-request-ids sfr-73fbd2ce-
aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "Return": true
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifySpotFleetRequest」を参照してください。

### `modify-subnet-attribute`

次のコード例は、`modify-subnet-attribute` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サブネットのパブリック IPv4 アドレス指定の動作を変更するには

この例では、subnet-1a2b3c4d を変更して、このサブネットで起動されたすべてのインスタンスにパブリック IPv4 アドレスが割り当てられるように指定します。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 modify-subnet-attribute --subnet-id subnet-1a2b3c4d --map-public-ip-on-launch
```

サブネットの IPv6 アドレス指定の動作を変更するには

この例では、subnet-1a2b3c4d を変更して、このサブネットで起動されたすべてのインスタンスに、そのサブネットの範囲から IPv6 アドレスが割り当てられるように指定します。

コマンド:

```
aws ec2 modify-subnet-attribute --subnet-id subnet-1a2b3c4d --assign-ipv6-address-on-creation
```

詳細については、「AWS Virtual Private Cloud ユーザーガイド」の「VPC とサブネットの IP アドレス指定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifySubnetAttribute」を参照してください。

### modify-traffic-mirror-filter-network-services

次のコード例は、modify-traffic-mirror-filter-network-services を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トラフィックミラーフィルターにネットワークサービスを追加するには

次の modify-traffic-mirror-filter-network-services の例では、Amazon DNS ネットワークサービスを指定されたフィルターに追加します。

```
aws ec2 modify-traffic-mirror-filter-network-services \
    --traffic-mirror-filter-id tmf-04812ff784EXAMPLE \
    --add-network-service amazon-dns
```

出力:

```
{
    "TrafficMirrorFilter": {
        "Tags": [
            {
                "Key": "Name",
                "Value": "Production"
            }
        ],
        "EgressFilterRules": [],
        "NetworkServices": [
            "amazon-dns"
        ],
        "TrafficMirrorFilterId": "tmf-04812ff784EXAMPLE",
        "IngressFilterRules": [
            {
                "SourceCidrBlock": "0.0.0.0/0",
                "RuleNumber": 1,
                "DestinationCidrBlock": "0.0.0.0/0",
                "Description": "TCP Rule",
                "Protocol": 6,
                "TrafficDirection": "ingress",
                "TrafficMirrorFilterId": "tmf-04812ff784EXAMPLE",
                "RuleAction": "accept",
                "TrafficMirrorFilterRuleId": "tmf-04812ff784EXAMPLE"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS トラフィックミラーリングガイド」の「Modify Traffic Mirror Filter Network Services」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyTrafficMirrorFilterNetworkServices」を参照してください。

### `modify-traffic-mirror-filter-rule`

次のコード例は、`modify-traffic-mirror-filter-rule` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トラフィックミラーフィルタールールを変更するには

次の modify-traffic-mirror-filter-rule の例では、指定したトラフィックミラーフィルタールールを変更します。

```
aws ec2 modify-traffic-mirror-filter-rule \
    --traffic-mirror-filter-rule-id tmfr-0ca76e0e08EXAMPLE \
    --description "TCP Rule"
```

出力:

```
{
    "TrafficMirrorFilterRule": {
        "TrafficMirrorFilterRuleId": "tmfr-0ca76e0e08EXAMPLE",
        "TrafficMirrorFilterId": "tmf-0293f26e86EXAMPLE",
        "TrafficDirection": "ingress",
        "RuleNumber": 100,
        "RuleAction": "accept",
        "Protocol": 6,
        "DestinationCidrBlock": "10.0.0.0/24",
        "SourceCidrBlock": "10.0.0.0/24",
        "Description": "TCP Rule"
    }
}
```

詳細については、「AWS トラフィックミラーリングガイド」の「Modify Your Traffic Mirror Filter Rules」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyTrafficMirrorFilterRule」を参照してください。

### modify-traffic-mirror-session

次のコード例は、modify-traffic-mirror-session を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トラフィックミラーセッションを変更するには

次の modify-traffic-mirror-session の例では、トラフィックミラーセッションの説明とミラーリングするパケットの数を変更します。

```
aws ec2 modify-traffic-mirror-session \
    --description "Change packet length" \
```

```
    --traffic-mirror-session-id tms-08a33b1214EXAMPLE \
    --remove-fields "packet-length"
```

出力:

```
{
    "TrafficMirrorSession": {
        "TrafficMirrorSessionId": "tms-08a33b1214EXAMPLE",
        "TrafficMirrorTargetId": "tmt-07f75d8feeEXAMPLE",
        "TrafficMirrorFilterId": "tmf-04812ff784EXAMPLE",
        "NetworkInterfaceId": "eni-070203f901EXAMPLE",
        "OwnerId": "111122223333",
        "SessionNumber": 1,
        "VirtualNetworkId": 7159709,
        "Description": "Change packet length",
        "Tags": []
    }
}
```

詳細については、「 トラフィックミラーリングガイド」の「Modify your traffic mirror session」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyTrafficMirrorSession」を参照してください。

### modify-transit-gateway-prefix-list-reference

次のコード例は、modify-transit-gateway-prefix-list-reference を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プレフィックスリストのリファレンスを変更するには

次の modify-transit-gateway-prefix-list-reference の例では、トラフィックがルーティングされるアタッチメントを変更して、指定されたルートテーブルのプレフィックスリストのリファレンスを変更します。

```
aws ec2 modify-transit-gateway-prefix-list-reference \
    --transit-gateway-route-table-id tgw-rtb-0123456789abcd123 \
    --prefix-list-id pl-11111122222222333 \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-aabbccddaabbccaab
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayPrefixListReference": {
        "TransitGatewayRouteTableId": "tgw-rtb-0123456789abcd123",
        "PrefixListId": "pl-11111122222222333",
        "PrefixListOwnerId": "123456789012",
        "State": "modifying",
        "Blackhole": false,
        "TransitGatewayAttachment": {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-aabbccddaabbccaab",
            "ResourceType": "vpc",
            "ResourceId": "vpc-112233445566aabbc"
        }
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Prefix list references」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyTransitGatewayPrefixListReference」を参照してください。

### `modify-transit-gateway-vpc-attachment`

次のコード例は、`modify-transit-gateway-vpc-attachment` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway VPC アタッチメントを変更するには

次の `modify-transit-gateway-vpc-attachment` の例では、指定された Transit Gateway VPC アタッチメントにサブネットを追加します。

```
aws ec2 modify-transit-gateway-vpc-attachment \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-09fbd47ddfEXAMPLE \
    --add-subnet-ids subnet-0e51f45802EXAMPLE
```

出力:

```
{
```

```
    "TransitGatewayVpcAttachment": {
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-09fbd47ddfEXAMPLE",
        "TransitGatewayId": "tgw-0560315ccfEXAMPLE",
        "VpcId": "vpc-5eccc927",
        "VpcOwnerId": "111122223333",
        "State": "modifying",
        "SubnetIds": [
            "subnet-0e51f45802EXAMPLE",
            "subnet-1EXAMPLE"
        ],
        "CreationTime": "2019-08-08T16:47:38.000Z",
        "Options": {
            "DnsSupport": "enable",
            "Ipv6Support": "disable"
        }
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Transit gateway attachments to a VPC」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyTransitGatewayVpcAttachment」を参照してください。

### `modify-transit-gateway`

次のコード例は、`modify-transit-gateway` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway を変更するには

次の `modify-transit-gateway` の例では、VPN アタッチメントの ECMP サポートを有効にして、指定された Transit Gateway を変更します。

```
aws ec2 modify-transit-gateway \
    --transit-gateway-id tgw-111111222222aaaaa \
    --options VpnEcmpSupport=enable
```

出力:

```
{
```

```
    "TransitGateway": {
        "TransitGatewayId": "tgw-111111222222aaaaa",
        "TransitGatewayArn": "64512",
        "State": "modifying",
        "OwnerId": "123456789012",
        "CreationTime": "2020-04-30T08:41:37.000Z",
        "Options": {
            "AmazonSideAsn": 64512,
            "AutoAcceptSharedAttachments": "disable",
            "DefaultRouteTableAssociation": "enable",
            "AssociationDefaultRouteTableId": "tgw-rtb-0123456789abcd123",
            "DefaultRouteTablePropagation": "enable",
            "PropagationDefaultRouteTableId": "tgw-rtb-0123456789abcd123",
            "VpnEcmpSupport": "enable",
            "DnsSupport": "enable"
        }
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Transit gateways」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyTransitGateway」を参照してください。

### `modify-verified-access-endpoint-policy`

次のコード例は、`modify-verified-access-endpoint-policy` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンドポイントの Verified Access ポリシーを設定するには

次の `modify-verified-access-endpoint-policy` の例では、指定した Verified Access ポリシーを指定した Verified Access エンドポイントに追加します。

```
aws ec2 modify-verified-access-endpoint-policy \
    --verified-access-endpoint-id vae-066fac616d4d546f2 \
    --policy-enabled \
    --policy-document file://policy.txt
```

`policy.txt` の内容:

```
permit(principal,action,resource)
when {
    context.identity.groups.contains("finance") &&
    context.identity.email.verified == true
};
```

出力:

```
{
    "PolicyEnabled": true,
    "PolicyDocument": "permit(principal,action,resource)\nwhen
 {\n    context.identity.groups.contains(\"finance\") &&\n
 context.identity.email_verified == true\n};"
}
```

詳細については、「AWSVerified Access ユーザーガイド」の「Verified Access policies」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyVerifiedAccessEndpointPolicy」を参照してください。

### `modify-verified-access-endpoint`

次のコード例は、`modify-verified-access-endpoint` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Verified Access エンドポイントの設定を変更するには

次の `modify-verified-access-endpoint` の例では、指定した説明を指定した Verified Access エンドポイントに追加します。

```
aws ec2 modify-verified-access-endpoint \
    --verified-access-endpoint-id vae-066fac616d4d546f2 \
    --description 'Testing Verified Access'
```

出力:

```
{
    "VerifiedAccessEndpoint": {
        "VerifiedAccessInstanceId": "vai-0ce000c0b7643abea",
```

```
        "VerifiedAccessGroupId": "vagr-0dbe967baf14b7235",
        "VerifiedAccessEndpointId": "vae-066fac616d4d546f2",
        "ApplicationDomain": "example.com",
        "EndpointType": "network-interface",
        "AttachmentType": "vpc",
        "DomainCertificateArn": "arn:aws:acm:us-east-2:123456789012:certificate/
eb065ea0-26f9-4e75-a6ce-0a1a7EXAMPLE",
        "EndpointDomain": "my-ava-
app.edge-00c3372d53b1540bb.vai-0ce000c0b7643abea.prod.verified-access.us-
east-2.amazonaws.com",
        "SecurityGroupIds": [
            "sg-004915970c4c8f13a"
        ],
        "NetworkInterfaceOptions": {
            "NetworkInterfaceId": "eni-0aec70418c8d87a0f",
            "Protocol": "https",
            "Port": 443
        },
        "Status": {
            "Code": "updating"
        },
        "Description": "Testing Verified Access",
        "CreationTime": "2023-08-25T20:54:43",
        "LastUpdatedTime": "2023-08-25T22:46:32"
    }
}
```

詳細については、「AWSVerified Access ユーザーガイド」の「Verified Access endpoints」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyVerifiedAccessEndpoint」を参照してください。

### `modify-verified-access-group-policy`

次のコード例は、`modify-verified-access-group-policy` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グループに Verified Access ポリシーを設定するには

次の `modify-verified-access-group-policy` の例では、指定した Verified Access ポリシーを指定した Verified Access グループに追加します。

```
aws ec2 modify-verified-access-group-policy \
    --verified-access-group-id vagr-0dbe967baf14b7235 \
    --policy-enabled \
    --policy-document file://policy.txt
```

policy.txt の内容:

```
permit(principal,action,resource)
when {
    context.identity.groups.contains("finance") &&
    context.identity.email.verified == true
};
```

出力:

```
{
    "PolicyEnabled": true,
    "PolicyDocument": "permit(principal,action,resource)\nwhen
 {\n    context.identity.groups.contains(\"finance\") &&\n
 context.identity.email_verified == true\n};"
}
```

詳細については、「AWSVerified Access ユーザーガイド」の「Verified Access groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyVerifiedAccessGroupPolicy」を参照してください。

### modify-verified-access-group

次のコード例は、modify-verified-access-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Verified Access グループの設定を変更するには

次の modify-verified-access-group の例では、指定した説明を指定した Verified Access グループに追加します。

```
aws ec2 modify-verified-access-group \
    --verified-access-group-id vagr-0dbe967baf14b7235 \
```

```
    --description "Testing Verified Access"
```

出力:

```
{
    "VerifiedAccessGroup": {
        "VerifiedAccessGroupId": "vagr-0dbe967baf14b7235",
        "VerifiedAccessInstanceId": "vai-0ce000c0b7643abea",
        "Description": "Testing Verified Access",
        "Owner": "123456789012",
        "VerifiedAccessGroupArn": "arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:verified-
access-group/vagr-0dbe967baf14b7235",
        "CreationTime": "2023-08-25T19:55:19",
        "LastUpdatedTime": "2023-08-25T22:17:25"
    }
}
```

詳細については、「AWSVerified Access ユーザーガイド」の「Verified Access groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyVerifiedAccessGroup」を参照してください。

### modify-verified-access-instance-logging-configuration

次のコード例は、modify-verified-access-instance-logging-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Verified Access インスタンスのログ記録を有効にするには

次の modify-verified-access-instance-logging-configuration の例では、指定した Verified Access インスタンスのアクセスロギングを有効にします。ログは、指定された CloudWatch Logs ロググループに配信されます。

```
aws ec2 modify-verified-access-instance-logging-configuration \
    --verified-access-instance-id vai-0ce000c0b7643abea \
    --access-logs CloudWatchLogs={Enabled=true,LogGroup=my-log-group}
```

出力:

```
{
    "LoggingConfiguration": {
        "VerifiedAccessInstanceId": "vai-0ce000c0b7643abea",
        "AccessLogs": {
            "S3": {
                "Enabled": false
            },
            "CloudWatchLogs": {
                "Enabled": true,
                "DeliveryStatus": {
                    "Code": "success"
                },
                "LogGroup": "my-log-group"
            },
            "KinesisDataFirehose": {
                "Enabled": false
            },
            "LogVersion": "ocsf-1.0.0-rc.2",
            "IncludeTrustContext": false
        }
    }
}
```

詳細については、「AWSVerified Access ユーザーガイド」の「Verified Access logs」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyVerifiedAccessInstanceLoggingConfiguration」を参照してください。

### `modify-verified-access-instance`

次のコード例は、`modify-verified-access-instance` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Verified Access インスタンスの設定を変更するには

次の `modify-verified-access-instance` の例では、指定した説明を指定した Verified Access インスタンスに追加します。

```
aws ec2 modify-verified-access-instance \
    --verified-access-instance-id vai-0ce000c0b7643abea \
```

```
    --description "Testing Verified Access"
```

出力:

```
{
    "VerifiedAccessInstance": {
        "VerifiedAccessInstanceId": "vai-0ce000c0b7643abea",
        "Description": "Testing Verified Access",
        "VerifiedAccessTrustProviders": [
            {
                "VerifiedAccessTrustProviderId": "vatp-0bb32de759a3e19e7",
                "TrustProviderType": "user",
                "UserTrustProviderType": "iam-identity-center"
            }
        ],
        "CreationTime": "2023-08-25T18:27:56",
        "LastUpdatedTime": "2023-08-25T22:41:04"
    }
}
```

詳細については、「AWSVerified Access ユーザーガイド」の「Access インスタンス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyVerifiedAccessInstance」を参照してください。

### modify-verified-access-trust-provider

次のコード例は、modify-verified-access-trust-provider を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Verified Access 信頼プロバイダーの設定を変更するには

次の modify-verified-access-trust-provider の例では、指定した説明を指定した Verified Access 信頼プロバイダーに追加します。

```
aws ec2 modify-verified-access-trust-provider \
    --verified-access-trust-provider-id vatp-0bb32de759a3e19e7 \
    --description "Testing Verified Access"
```

出力:

```
{
    "VerifiedAccessTrustProvider": {
        "VerifiedAccessTrustProviderId": "vatp-0bb32de759a3e19e7",
        "Description": "Testing Verified Access",
        "TrustProviderType": "user",
        "UserTrustProviderType": "iam-identity-center",
        "PolicyReferenceName": "idc",
        "CreationTime": "2023-08-25T19:00:38",
        "LastUpdatedTime": "2023-08-25T19:18:21"
    }
}
```

詳細については、「AWSVerified Access ユーザーガイド」の「Trust providers for Verified Access」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyVerifiedAccessTrustProvider」を参照してください。

### `modify-volume-attribute`

次のコード例は、`modify-volume-attribute` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ボリューム属性を変更するには

この例では、ID `vol-1234567890abcdef0` を持つボリュームの `autoEnableIo` 属性を `true` に設定します。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 modify-volume-attribute --volume-id vol-1234567890abcdef0 --auto-enable-io
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyVolumeAttribute」を参照してください。

### `modify-volume`

次のコード例は、`modify-volume` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ボリュームのサイズを変更してボリュームを変更するには

次の modify-volume の例では、指定されたボリュームのサイズを 150 GB に変更します。

コマンド:

```
aws ec2 modify-volume --size 150 --volume-id vol-1234567890abcdef0
```

出力:

```
{
    "VolumeModification": {
        "TargetSize": 150,
        "TargetVolumeType": "io1",
        "ModificationState": "modifying",
        "VolumeId": " vol-1234567890abcdef0",
        "TargetIops": 100,
        "StartTime": "2019-05-17T11:27:19.000Z",
        "Progress": 0,
        "OriginalVolumeType": "io1",
        "OriginalIops": 100,
        "OriginalSize": 100
    }
}
```

例 2: ボリュームのタイプ、サイズ、IOPS 値を変更してボリュームを変更するには

次の modify-volume の例では、ボリュームタイプをプロビジョンド IOPS SSD に変更して、ターゲット IOPS レートを 10,000 に設定し、ボリュームサイズを 350 GB に設定します。

```
aws ec2 modify-volume \
    --volume-type io1 \
    --iops 10000 \
    --size 350 \
    --volume-id vol-1234567890abcdef0
```

出力:

```
{
    "VolumeModification": {
```

```
        "TargetSize": 350,
        "TargetVolumeType": "io1",
        "ModificationState": "modifying",
        "VolumeId": "vol-0721c1a9d08c93bf6",
        "TargetIops": 10000,
        "StartTime": "2019-05-17T11:38:57.000Z",
        "Progress": 0,
        "OriginalVolumeType": "gp2",
        "OriginalIops": 150,
        "OriginalSize": 50
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyVolume」を参照してください。

### `modify-vpc-attribute`

次のコード例は、`modify-vpc-attribute` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

enableDnsSupport 属性を変更するには

この例では、`enableDnsSupport` 属性を変更します。この属性は、VPC に対して DNS 解決が有効になっているかどうかを示します。この属性が `true` の場合、Amazon DNS サーバーはインスタンスの DNS ホスト名を対応する IP アドレスに解決します。それ以外の場合は解決しません。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 modify-vpc-attribute --vpc-id vpc-a01106c2 --enable-dns-support "{\"Value
\":false}"
```

enableDnsHostnames 属性を変更するには

この例では、`enableDnsHostnames` 属性を変更します。この属性は、VPC 内に起動されるインスタンスが DNS ホスト名を取得するかどうかを示します。この属性が `true` の場合、VPC 内のインスタンスは DNS ホスト名を取得します。それ以外の場合は取得しません。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 modify-vpc-attribute --vpc-id vpc-a01106c2 --enable-dns-hostnames "{\"Value
\":false}"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyVpcAttribute」を参照してください。

### modify-vpc-endpoint-connection-notification

次のコード例は、modify-vpc-endpoint-connection-notification を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンドポイント接続通知を変更するには

この例では、指定されたエンドポイント接続通知の SNS トピックを変更します。

コマンド:

```
aws ec2 modify-vpc-endpoint-connection-notification --connection-notification-
id vpce-nfn-008776de7e03f5abc --connection-events Accept Reject --connection-
notification-arn arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:mytopic
```

出力:

```
{
   "ReturnValue": true
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyVpcEndpointConnectionNotification」を参照してください。

### modify-vpc-endpoint-service-configuration

次のコード例は、modify-vpc-endpoint-service-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンドポイントサービス設定を削除するには

この例では、指定されたエンドポイントサービスの承諾要件を変更します。

コマンド:

```
aws ec2 modify-vpc-endpoint-service-configuration --service-id vpce-
svc-09222513e6e77dc86 --no-acceptance-required
```

出力:

```
{
   "ReturnValue": true
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyVpcEndpointServiceConfiguration」を参照してください。

### modify-vpc-endpoint-service-payer-responsibility

次のコード例は、modify-vpc-endpoint-service-payer-responsibility を使用する方法を示しています。

AWS CLI

支払者の責任を変更するには

次の modify-vpc-endpoint-service-payer-responsibility の例では、指定されたエンドポイントサービスの支払者の責任を変更します。

```
aws ec2 modify-vpc-endpoint-service-payer-responsibility \
    --service-id vpce-svc-071afff70666e61e0 \
    --payer-responsibility ServiceOwner
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyVpcEndpointServicePayerResponsibility」を参照してください。

### modify-vpc-endpoint-service-permissions

次のコード例は、modify-vpc-endpoint-service-permissions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンドポイントサービスのアクセス許可を変更するには

この例では、AWS アカウントが指定されたエンドポイントサービスに接続するためのアクセス許可を追加します。

コマンド:

```
aws ec2 modify-vpc-endpoint-service-permissions --service-id vpce-svc-03d5ebb7d9579a2b3 --add-allowed-principals '["arn:aws:iam::123456789012:root"]'
```

出力:

```
{
   "ReturnValue": true
}
```

この例では、特定の IAM ユーザー (admin) が指定されたエンドポイントサービスに接続するためのアクセス許可を追加します。

コマンド:

```
aws ec2 modify-vpc-endpoint-service-permissions --service-id vpce-svc-03d5ebb7d9579a2b3 --add-allowed-principals '["arn:aws:iam::123456789012:user/admin"]'
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyVpcEndpointServicePermissions」を参照してください。

### `modify-vpc-endpoint`

次のコード例は、`modify-vpc-endpoint` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ゲートウェイエンドポイントを変更するには

この例では、ルートテーブル `rtb-aaa222bb` をエンドポイントに関連付け、ポリシードキュメントをリセットすることで、ゲートウェイエンドポイント `vpce-1a2b3c4d` を変更します。

コマンド:

```
aws ec2 modify-vpc-endpoint --vpc-endpoint-id vpce-1a2b3c4d --add-route-table-
ids rtb-aaa222bb --reset-policy
```

出力:

```
{
  "Return": true
}
```

インターフェイスエンドポイントを変更するには

この例では、エンドポイントにサブネット subnet-d6fcaa8d を追加してインターフェイスエンドポイント vpce-0fe5b17a0707d6fa5 を変更します。

コマンド:

```
aws ec2 modify-vpc-endpoint --vpc-endpoint-id vpce-0fe5b17a0707d6fa5 --add-subnet-
id subnet-d6fcaa8d
```

出力:

```
{
  "Return": true
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyVpcEndpoint」を参照してください。

### modify-vpc-peering-connection-options

次のコード例は、modify-vpc-peering-connection-options を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ローカル ClassicLink 接続から VPC ピアリング接続を介した通信を有効にするには

この例では、ピアリング接続 pcx-aaaabbb の場合、リクエスタ VPC の所有者は VPC ピアリング接続オプションを変更して、ローカル ClassicLink 接続がピア VPC と通信できるようにします。

コマンド:

```
aws ec2 modify-vpc-peering-connection-options --vpc-peering-
connection-id pcx-aaaabbbb --requester-peering-connection-
options AllowEgressFromLocalClassicLinkToRemoteVpc=true
```

出力:

```
{
  "RequesterPeeringConnectionOptions": {
      "AllowEgressFromLocalClassicLinkToRemoteVpc": true
  }
}
```

ローカル VPC からリモート ClassicLink 接続への VPC ピアリング接続を介した通信を有効にするには

この例では、アクセプタ VPC の所有者は VPC ピアリング接続オプションを変更して、ローカル VPC がピア VPC の ClassicLink 接続と通信できるようにします。

コマンド:

```
aws ec2 modify-vpc-peering-connection-options --vpc-peering-
connection-id pcx-aaaabbbb --accepter-peering-connection-
options AllowEgressFromLocalVpcToRemoteClassicLink=true
```

出力:

```
{
  "AccepterPeeringConnectionOptions": {
    "AllowEgressFromLocalVpcToRemoteClassicLink": true
  }
}
```

VPC ピアリング接続の DNS 解決サポートを有効にするには

この例では、リクエスタ VPC の所有者は、pcx-aaaabbbb の VPC ピアリング接続オプションを変更して、ピア VPC のインスタンスからクエリされたときに、ローカル VPC がパブリック DNS ホスト名をプライベート IP アドレスに解決できるようにします。

コマンド:

```
aws ec2 modify-vpc-peering-connection-options --vpc-peering-connection-id pcx-aaaabbbb --requester-peering-connection-options AllowDnsResolutionFromRemoteVpc=true
```

出力:

```
{
  "RequesterPeeringConnectionOptions": {
      "AllowDnsResolutionFromRemoteVpc": true
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyVpcPeeringConnectionOptions」を参照してください。

### modify-vpc-tenancy

次のコード例は、modify-vpc-tenancy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC のテナンシーを変更するには

この例では、VPC default のテナンシーを vpc-1a2b3c4d に変更します。

コマンド:

```
aws ec2 modify-vpc-tenancy --vpc-id vpc-1a2b3c4d --instance-tenancy default
```

出力:

```
{
  "Return": true
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyVpcTenancy」を参照してください。

### modify-vpn-connection-options

次のコード例は、modify-vpn-connection-options を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPN 接続オプションを変更する

次の modify-vpn-connection-options の例では、指定された VPN 接続のカスタマーゲートウェイ側のローカル IPv4 CIDR を変更します。

```
aws ec2 modify-vpn-connection-options \
    --vpn-connection-id vpn-1122334455aabbccd \
    --local-ipv4-network-cidr 10.0.0.0/16
```

出力:

```
{
    "VpnConnections": [
        {
            "CustomerGatewayConfiguration": "...configuration information...",
            "CustomerGatewayId": "cgw-01234567abcde1234",
            "Category": "VPN",
            "State": "modifying",
            "Type": "ipsec.1",
            "VpnConnectionId": "vpn-1122334455aabbccd",
            "TransitGatewayId": "tgw-00112233445566aab",
            "Options": {
                "EnableAcceleration": false,
                "StaticRoutesOnly": true,
                "LocalIpv4NetworkCidr": "10.0.0.0/16",
                "RemoteIpv4NetworkCidr": "0.0.0.0/0",
                "TunnelInsideIpVersion": "ipv4"
            },
            "Routes": [],
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "CanadaVPN"
                }
            ],
            "VgwTelemetry": [
                {
                    "AcceptedRouteCount": 0,
                    "LastStatusChange": "2020-07-29T10:35:11.000Z",
                    "OutsideIpAddress": "203.0.113.3",
                    "Status": "DOWN",
```

```
                    "StatusMessage": ""
                },
                {
                    "AcceptedRouteCount": 0,
                    "LastStatusChange": "2020-09-02T09:09:33.000Z",
                    "OutsideIpAddress": "203.0.113.5",
                    "Status": "UP",
                    "StatusMessage": ""
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Site-to-Site VPN ユーザーガイド」の「Modifying Site-to-Site VPN connection options」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyVpnConnectionOptions」を参照してください。

### `modify-vpn-connection`

次のコード例は、`modify-vpn-connection` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPN 接続を変更するには

次の `modify-vpn-connection` の例では、VPN 接続 `vpn-12345678901234567` のターゲットゲートウェイを仮想プライベートゲートウェイ `vgw-11223344556677889` に変更します。

```
aws ec2 modify-vpn-connection \
    --vpn-connection-id vpn-12345678901234567 \
    --vpn-gateway-id vgw-11223344556677889
```

出力:

```
{
    "VpnConnection": {
        "CustomerGatewayConfiguration": "...configuration information...",
        "CustomerGatewayId": "cgw-aabbccddee1122334",
```

```
        "Category": "VPN",
        "State": "modifying",
        "Type": "ipsec.1",
        "VpnConnectionId": "vpn-12345678901234567",
        "VpnGatewayId": "vgw-11223344556677889",
        "Options": {
            "StaticRoutesOnly": false
        },
        "VgwTelemetry": [
            {
                "AcceptedRouteCount": 0,
                "LastStatusChange": "2019-07-17T07:34:00.000Z",
                "OutsideIpAddress": "18.210.3.222",
                "Status": "DOWN",
                "StatusMessage": "IPSEC IS DOWN"
            },
            {
                "AcceptedRouteCount": 0,
                "LastStatusChange": "2019-07-20T21:20:16.000Z",
                "OutsideIpAddress": "34.193.129.33",
                "Status": "DOWN",
                "StatusMessage": "IPSEC IS DOWN"
            }
        ]
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyVpnConnection」を参照してください。

### `modify-vpn-tunnel-certificate`

次のコード例は、`modify-vpn-tunnel-certificate` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPN トンネル証明書をローテーションするには

次の `modify-vpn-tunnel-certificate` の例では、VPN 接続の指定されたトンネルの証明書をローテーションします。

```
aws ec2 modify-vpn-tunnel-certificate \
```

```
    --vpn-tunnel-outside-ip-address 203.0.113.17 \
    --vpn-connection-id vpn-12345678901234567
```

出力:

```
{
    "VpnConnection": {
        "CustomerGatewayConfiguration": ...configuration information...,
        "CustomerGatewayId": "cgw-aabbccddee1122334",
        "Category": "VPN",
        "State": "modifying",
        "Type": "ipsec.1",
        "VpnConnectionId": "vpn-12345678901234567",
        "VpnGatewayId": "vgw-11223344556677889",
        "Options": {
            "StaticRoutesOnly": false
        },
        "VgwTelemetry": [
            {
                "AcceptedRouteCount": 0,
                "LastStatusChange": "2019-09-11T17:27:14.000Z",
                "OutsideIpAddress": "203.0.113.17",
                "Status": "DOWN",
                "StatusMessage": "IPSEC IS DOWN",
                "CertificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:123456789101:certificate/
c544d8ce-20b8-4fff-98b0-example"
            },
            {
                "AcceptedRouteCount": 0,
                "LastStatusChange": "2019-09-11T17:26:47.000Z",
                "OutsideIpAddress": "203.0.114.18",
                "Status": "DOWN",
                "StatusMessage": "IPSEC IS DOWN",
                "CertificateArn": "arn:aws:acm:us-
east-1:123456789101:certificate/5ab64566-761b-4ad3-b259-example"
            }
        ]
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyVpnTunnelCertificate」を参照してください。

### modify-vpn-tunnel-options

次のコード例は、modify-vpn-tunnel-options を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPN 接続のトンネルオプションを変更するには

次の modify-vpn-tunnel-options の例では、指定されたトンネルと VPN 接続で許可されている Diffie-Hellman グループを更新します。

```
aws ec2 modify-vpn-tunnel-options \
    --vpn-connection-id vpn-12345678901234567 \
    --vpn-tunnel-outside-ip-address 203.0.113.17 \
    --tunnel-options Phase1DHGroupNumbers=[{Value=14},{Value=15},{Value=16},
{Value=17},{Value=18}],Phase2DHGroupNumbers=[{Value=14},{Value=15},{Value=16},
{Value=17},{Value=18}]
```

出力:

```
{
    "VpnConnection": {
        "CustomerGatewayConfiguration": "...configuration information...",
        "CustomerGatewayId": "cgw-aabbccddee1122334",
        "Category": "VPN",
        "State": "available",
        "Type": "ipsec.1",
        "VpnConnectionId": "vpn-12345678901234567",
        "VpnGatewayId": "vgw-11223344556677889",
        "Options": {
            "StaticRoutesOnly": false,
            "TunnelOptions": [
                {
                    "OutsideIpAddress": "203.0.113.17",
                    "Phase1DHGroupNumbers": [
                        {
                            "Value": 14
                        },
                        {
                            "Value": 15
                        },
                        {
                            "Value": 16
```

```
                        },
                        {
                            "Value": 17
                        },
                        {
                            "Value": 18
                        }
                    ],
                    "Phase2DHGroupNumbers": [
                        {
                            "Value": 14
                        },
                        {
                            "Value": 15
                        },
                        {
                            "Value": 16
                        },
                        {
                            "Value": 17
                        },
                        {
                            "Value": 18
                        }
                    ]
                },
                {
                    "OutsideIpAddress": "203.0.114.19"
                }
            ]
        },
        "VgwTelemetry": [
            {
                "AcceptedRouteCount": 0,
                "LastStatusChange": "2019-09-10T21:56:54.000Z",
                "OutsideIpAddress": "203.0.113.17",
                "Status": "DOWN",
                "StatusMessage": "IPSEC IS DOWN"
            },
            {
                "AcceptedRouteCount": 0,
                "LastStatusChange": "2019-09-10T21:56:43.000Z",
                "OutsideIpAddress": "203.0.114.19",
                "Status": "DOWN",
```

```
                "StatusMessage": "IPSEC IS DOWN"
            }
        ]
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyVpnTunnelOptions」を参照してください。

### monitor-instances

次のコード例は、monitor-instances を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスの詳細モニタリングを有効にするには

このコマンド例は、指定されたインスタンスの詳細モニタリングを有効にします。

コマンド:

```
aws ec2 monitor-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

出力:

```
{
  "InstanceMonitorings": [
      {
          "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
          "Monitoring": {
              "State": "pending"
          }
      }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「MonitorInstances」を参照してください。

### move-address-to-vpc

次のコード例は、move-address-to-vpc を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アドレスを EC2-VPC に移動するには

この例では、Elastic IP アドレス 54.123.4.56 を EC2-VPC プラットフォームに移動します。

コマンド:

```
aws ec2 move-address-to-vpc --public-ip 54.123.4.56
```

出力:

```
{
  "Status": "MoveInProgress"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「MoveAddressToVpc」を参照してください。

### move-byoip-cidr-to-ipam

次のコード例は、move-byoip-cidr-to-ipam を使用する方法を示しています。

AWS CLI

BYOIP CIDR を IPAM に転送するには

次の move-byoip-cidr-to-ipam の例では、BYOIP CIDR を IPAM に転送します。

(Linux):

```
aws ec2 move-byoip-cidr-to-ipam \
    --region us-west-2 \
    --ipam-pool-id ipam-pool-0a03d430ca3f5c035 \
    --ipam-pool-owner 111111111111 \
    --cidr 130.137.249.0/24
```

(Windows):

```
aws ec2 move-byoip-cidr-to-ipam ^
    --region us-west-2 ^
    --ipam-pool-id ipam-pool-0a03d430ca3f5c035 ^
    --ipam-pool-owner 111111111111 ^
    --cidr 130.137.249.0/24
```

出力:

```
{
    "ByoipCidr": {
        "Cidr": "130.137.249.0/24",
        "State": "pending-transfer"
    }
}
```

詳細については、「Amazon VPC IPAM ユーザーガイド」の「Tutorial: Transfer an existing BYOIP IPv4 CIDR to IPAM」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「MoveByoipCidrToIpam」を参照してください。

### network-insights-access-scope

次のコード例は、network-insights-access-scope を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Network Insights アクセススコープを作成するには

次の create-network-insights-access-scope の例では、AWS アカウントにネットワークインサイトアクセス範囲を作成します。

```
aws ec2 create-network-insights-access-scope \
    --cli-input-json file://access-scope-file.json
```

access-scope-file.json の内容:

```
{
    {
```

```
        "MatchPaths": [
            {
                "Source": {
                    "ResourceStatement": {
                         "Resources": [
                            "vpc-abcd12e3"
                        ]
                    }
                }
            }
        ],
        "ExcludePaths": [
            {
                "Source": {
                    "ResourceStatement": {
                        "ResourceTypes": [
                            "AWS::EC2::InternetGateway"
                        ]
                    }
                }
            }
        ]
    }
}
```

出力:

```
{
    "NetworkInsightsAccessScopeAnalysisId": "nisa-123456789111"
    }{
    "NetworkInsightsAccessScope": {
        "NetworkInsightsAccessScopeId": "nis-123456789222",
        "NetworkInsightsAccessScopeArn": "arn:aws:ec2:us-
east-1:123456789222:network-insights-access-scope/nis-123456789222",
        "CreatedDate": "2022-01-25T19:20:28.796000+00:00",
        "UpdatedDate": "2022-01-25T19:20:28.797000+00:00"
    },
    "NetworkInsightsAccessScopeContent": {
        "NetworkInsightsAccessScopeId": "nis-04c0c0fbca737c404",
        "MatchPaths": [
            {
                "Source": {
                    "ResourceStatement": {
```

```
                        "Resources": [
                            "vpc-abcd12e3"
                        ]
                    }
                }
            }
        ],
        "ExcludePaths": [
            {
                "Source": {
                    "ResourceStatement": {
                        "ResourceTypes": [
                            "AWS::EC2::InternetGateway"
                        ]
                    }
                }
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Network Access Analyzer ガイド」の「Getting started with Network Access Analyzer using the AWS CLI」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「NetworkInsightsAccessScope」を参照してください。

### `provision-byoip-cidr`

次のコード例は、`provision-byoip-cidr` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アドレス範囲をプロビジョニングするには

次の `provision-byoip-cidr` の例では、AWS で使用するパブリック IP アドレス範囲をプロビジョニングします。

```
aws ec2 provision-byoip-cidr \
    --cidr 203.0.113.25/24 \
    --cidr-authorization-context Message="$text_message",Signature="$signed_message"
```

出力:

```
{
    "ByoipCidr": {
        "Cidr": "203.0.113.25/24",
        "State": "pending-provision"
    }
}
```

認証コンテキストのメッセージ文字列の作成の詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Bring Your Own IP Addresses」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ProvisionByoipCidr」を参照してください。

### `provision-ipam-pool-cidr`

次のコード例は、`provision-ipam-pool-cidr` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CIDR を IPAM プールにプロビジョニングするには

次の `provision-ipam-pool-cidr` の例では、IPAM プールに CIDR をプロビジョニングします。

(Linux):

```
aws ec2 provision-ipam-pool-cidr \
    --ipam-pool-id ipam-pool-0533048da7d823723 \
    --cidr 10.0.0.0/24
```

(Windows):

```
aws ec2 provision-ipam-pool-cidr ^
    --ipam-pool-id ipam-pool-0533048da7d823723 ^
    --cidr 10.0.0.0/24
```

出力:

```
{
    "IpamPoolCidr": {
        "Cidr": "10.0.0.0/24",
```

```
        "State": "pending-provision"
    }
}
```

詳細については、「Amazon VPC IPAM ユーザーガイド」の「Provision CIDRs to a pool」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ProvisionIpamPoolCidr」を参照してください。

### purchase-host-reservation

次のコード例は、purchase-host-reservation を使用する方法を示しています。

AWS CLI

専有ホストの予約を購入するには

この例では、アカウント内の指定された専有ホストに対して指定された専有ホスト予約サービスを購入します。

コマンド:

```
aws ec2 purchase-host-reservation --offering-id hro-03f707bf363b6b324 --host-id-set h-013abcd2a00cbd123
```

出力:

```
{
  "TotalHourlyPrice": "1.499",
  "Purchase": [
      {
          "HourlyPrice": "1.499",
          "InstanceFamily": "m4",
          "PaymentOption": "NoUpfront",
          "HostIdSet": [
              "h-013abcd2a00cbd123"
          ],
          "HostReservationId": "hr-0d418a3a4ffc669ae",
          "UpfrontPrice": "0.000",
          "Duration": 31536000
      }
```

```
  ],
  "TotalUpfrontPrice": "0.000"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PurchaseHostReservation」を参照してください。

### purchase-reserved-instances-offering

次のコード例は、purchase-reserved-instances-offering を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リザーブドインスタンスサービスを購入するには

このコマンド例では、オファリング ID とインスタンス数を指定して、リザーブドインスタンス提供の購入を示します。

コマンド:

```
aws ec2 purchase-reserved-instances-offering --reserved-instances-offering-
id ec06327e-dd07-46ee-9398-75b5fexample --instance-count 3
```

出力:

```
{
  "ReservedInstancesId": "af9f760e-6f91-4559-85f7-4980eexample"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PurchaseReservedInstancesOffering」を参照してください。

### purchase-scheduled-instances

次のコード例は、purchase-scheduled-instances を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スケジュールされたインスタンスを購入するには

この例では、スケジュールされたインスタンスを購入します。

コマンド:

```
aws ec2 purchase-scheduled-instances --purchase-requests file://purchase-request.json
```

Purchase-request.json:

```
[
    {
        "PurchaseToken": "eyJ2IjoiMSIsInMiOjEsImMiOi...",
        "InstanceCount": 1
    }
]
```

出力:

```
{
  "ScheduledInstanceSet": [
      {
          "AvailabilityZone": "us-west-2b",
          "ScheduledInstanceId": "sci-1234-1234-1234-1234-123456789012",
          "HourlyPrice": "0.095",
          "CreateDate": "2016-01-25T21:43:38.612Z",
          "Recurrence": {
              "OccurrenceDaySet": [
                  1
              ],
              "Interval": 1,
              "Frequency": "Weekly",
              "OccurrenceRelativeToEnd": false,
              "OccurrenceUnit": ""
          },
          "Platform": "Linux/UNIX",
          "TermEndDate": "2017-01-31T09:00:00Z",
          "InstanceCount": 1,
          "SlotDurationInHours": 32,
          "TermStartDate": "2016-01-31T09:00:00Z",
          "NetworkPlatform": "EC2-VPC",
          "TotalScheduledInstanceHours": 1696,
          "NextSlotStartTime": "2016-01-31T09:00:00Z",
          "InstanceType": "c4.large"
      }
```

```
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PurchaseScheduledInstances」を参照してください。

### reboot-instances

次のコード例は、reboot-instances を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon EC2 インスタンスを再起動するには

この例では、指定のインスタンスを再起動します。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 reboot-instances --instance-ids i-1234567890abcdef5
```

詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「インスタンスの再起動方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RebootInstances」を参照してください。

### register-image

次のコード例は、register-image を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: マニフェストファイルを使用して AMI を登録するには

次の register-image の例では、Amazon S3 で指定されたマニフェストファイルを使用して AMI を登録します。

```
aws ec2 register-image \
    --name my-image \
```

```
    --image-location amzn-s3-demo-bucket/myimage/image.manifest.xml
```

出力:

```
{
    "ImageId": "ami-1234567890EXAMPLE"
}
```

詳細については「アマゾン EC2 ユーザーガイド」の「アマゾン マシンイメージ (AMI)」を参照してください。

例 2: ルートデバイスのスナップショットを使用して AMI を登録するには

次の register-image の例では、EBS ルートボリュームの指定されたスナップショットをデバイス /dev/xvda として使用して、AMI を登録します。ブロックデバイスマッピングには、デバイス /dev/xvdf として空の 100 GiB EBS ボリュームも含まれます。

```
aws ec2 register-image \
    --name my-image \
    --root-device-name /dev/xvda \
    --block-device-mappings DeviceName=/dev/
xvda,Ebs={SnapshotId=snap-0db2cf683925d191f} DeviceName=/dev/
xvdf,Ebs={VolumeSize=100}
```

出力:

```
{
    "ImageId": "ami-1a2b3c4d5eEXAMPLE"
}
```

詳細については「アマゾン EC2 ユーザーガイド」の「アマゾン マシンイメージ (AMI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegisterImage」を参照してください。

### register-instance-event-notification-attributes

次のコード例は、register-instance-event-notification-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: イベント通知にすべてのタグを含めるには

次の register-instance-event-notification-attributes の例では、イベント通知にすべてのタグを含めます。

```
aws ec2 register-instance-event-notification-attributes \
    --instance-tag-attribute IncludeAllTagsOfInstance=true
```

出力:

```
{
    "InstanceTagAttribute": {
        "InstanceTagKeys": [],
        "IncludeAllTagsOfInstance": true
    }
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「インスタンスの予定されているイベント」を参照してください。

例 2: イベント通知に特定のタグを含めるには

次の register-instance-event-notification-attributes の例では、イベント通知に指定したタグを含めます。IncludeAllTagsOfInstance が true の場合、タグは指定できません。

```
aws ec2 register-instance-event-notification-attributes \
    --instance-tag-attribute InstanceTagKeys="tag-key1","tag-key2"
```

出力:

```
{
    "InstanceTagAttribute": {
        "InstanceTagKeys": [
            "tag-key1",
            "tag-key2"
        ],
        "IncludeAllTagsOfInstance": false
    }
```

```
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「インスタンスの予定されているイベント」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegisterInstanceEventNotificationAttributes」を参照してください。

### `register-transit-gateway-multicase-group-sources`

次のコード例は、`register-transit-gateway-multicase-group-sources` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway マルチキャストグループにソースを登録するには。

次の `register-transit-gateway-multicast-group-sources` の例では、指定されたネットワークインターフェイスグループソースをマルチキャストグループに登録します。

```
aws ec2 register-transit-gateway-multicast-group-sources \
    --transit-gateway-multicast-domain-id tgw-mcast-domain-0c4905cef79d6e597 \
    --group-ip-address 224.0.1.0 \
    --network-interface-ids eni-07f290fc3c090cbae
```

出力:

```
{
    "RegisteredMulticastGroupSources": {
        "TransitGatewayMulticastDomainId": "tgw-mcast-domain-0c4905cef79d6e597",
        "RegisteredNetworkInterfaceIds": [
            "eni-07f290fc3c090cbae"
        ],
        "GroupIpAddress": "224.0.1.0"
    }
}
```

詳細については、「AWS Transit Gateway ユーザーガイド」の「Register Sources with a Multicast Group」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegisterTransitGatewayMulticaseGroupSources」を参照してください。

### register-transit-gateway-multicast-group-members

次のコード例は、register-transit-gateway-multicast-group-members を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway マルチキャストドメインの関連付けに関する情報を表示するには

次の register-transit-gateway-multicast-group-members の例では、指定したマルチキャストドメインの関連付けを返します。

```
aws ec2 register-transit-gateway-multicast-group-members \
    --transit-gateway-multicast-domain-id tgw-mcast-domain-0c4905cef79d6e597 \
    --group-ip-address 224.0.1.0 \
    --network-interface-ids eni-0e246d32695012e81
```

出力:

```
{
    "RegisteredMulticastGroupMembers": {
        "TransitGatewayMulticastDomainId": "tgw-mcast-domain-0c4905cef79d6e597",
        "RegisteredNetworkInterfaceIds": [
            "eni-0e246d32695012e81"
        ],
        "GroupIpAddress": "224.0.1.0"
    }
}
```

詳細については、Transit Gateways ユーザーガイドの「マルチキャストドメイン」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegisterTransitGatewayMulticastGroupMembers」を参照してください。

### register-transit-gateway-multicast-group-sources

次のコード例は、register-transit-gateway-multicast-group-sources を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway マルチキャストグループにソースを登録するには。

次の `register-transit-gateway-multicast-group-sources` の例では、指定されたネットワークインターフェイスグループソースをマルチキャストグループに登録します。

```
aws ec2 register-transit-gateway-multicast-group-sources \
    --transit-gateway-multicast-domain-id tgw-mcast-domain-0c4905cef79d6e597 \
    --group-ip-address 224.0.1.0 \
    --network-interface-ids eni-07f290fc3c090cbae
```

出力:

```
{
    "RegisteredMulticastGroupSources": {
        "TransitGatewayMulticastDomainId": "tgw-mcast-domain-0c4905cef79d6e597",
        "RegisteredNetworkInterfaceIds": [
            "eni-07f290fc3c090cbae"
        ],
        "GroupIpAddress": "224.0.1.0"
    }
}
```

詳細については、Transit Gateways ガイドの「マルチキャストドメイン」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegisterTransitGatewayMulticastGroupSources」を参照してください。

### `reject-transit-gateway-peering-attachment`

次のコード例は、`reject-transit-gateway-peering-attachment` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway ピアリングアタッチメントを拒否するには

次の `reject-transit-gateway-peering-attachment` の例では、指定した Transit Gateway ピアリングアタッチメントリクエストを拒否します。`--region` パラメータは、アクセプタ Transit Gateway があるリージョンを指定します。

```
aws ec2 reject-transit-gateway-peering-attachment \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-4455667788aabbccd \
    --region us-east-2
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayPeeringAttachment": {
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-4455667788aabbccd",
        "RequesterTgwInfo": {
            "TransitGatewayId": "tgw-123abc05e04123abc",
            "OwnerId": "123456789012",
            "Region": "us-west-2"
        },
        "AccepterTgwInfo": {
            "TransitGatewayId": "tgw-11223344aabbcc112",
            "OwnerId": "123456789012",
            "Region": "us-east-2"
        },
        "State": "rejecting",
        "CreationTime": "2019-12-09T11:50:31.000Z"
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Transit Gateway Peering Attachments」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RejectTransitGatewayPeeringAttachment」を参照してください。

### `reject-transit-gateway-vpc-attachment`

次のコード例は、`reject-transit-gateway-vpc-attachment` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway VPC アタッチメントを拒否するには

次の `reject-transit-gateway-vpc-attachment` の例では、指定した Transit Gateway VPC アタッチメントを拒否します。

```
aws ec2 reject-transit-gateway-vpc-attachment \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-0a34fe6b4fEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayVpcAttachment": {
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0a34fe6b4fEXAMPLE",
        "TransitGatewayId": "tgw-0262a0e521EXAMPLE",
        "VpcId": "vpc-07e8ffd50fEXAMPLE",
        "VpcOwnerId": "111122223333",
        "State": "pending",
        "SubnetIds": [
            "subnet-0752213d59EXAMPLE"
        ],
        "CreationTime": "2019-07-10T17:33:46.000Z",
        "Options": {
            "DnsSupport": "enable",
            "Ipv6Support": "disable"
        }
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Transit gateway attachments to a VPC」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RejectTransitGatewayVpcAttachment」を参照してください。

### `reject-transit-gateway-vpc-attachments`

次のコード例は、`reject-transit-gateway-vpc-attachments` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Transit Gateway VPC アタッチメントを拒否するには

次の `reject-transit-gateway-vpc-attachment` の例では、指定した Transit Gateway VPC アタッチメントを拒否します。

```
aws ec2 reject-transit-gateway-vpc-attachment \
```

```
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-0a34fe6b4fEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayVpcAttachment": {
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0a34fe6b4fEXAMPLE",
        "TransitGatewayId": "tgw-0262a0e521EXAMPLE",
        "VpcId": "vpc-07e8ffd50fEXAMPLE",
        "VpcOwnerId": "111122223333",
        "State": "pending",
        "SubnetIds": [
            "subnet-0752213d59EXAMPLE"
        ],
        "CreationTime": "2019-07-10T17:33:46.000Z",
        "Options": {
            "DnsSupport": "enable",
            "Ipv6Support": "disable"
        }
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Transit gateway attachments to a VPC」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RejectTransitGatewayVpcAttachments」を参照してください。

### `reject-vpc-endpoint-connections`

次のコード例は、`reject-vpc-endpoint-connections` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インターフェイスエンドポイント接続リクエストを拒否するには

この例では、指定されたエンドポイントサービスに対して指定されたエンドポイント接続リクエストを拒否します。

コマンド:

```
aws ec2 reject-vpc-endpoint-connections --service-id vpce-svc-03d5ebb7d9579a2b3 --
vpc-endpoint-ids vpce-0c1308d7312217abc
```

出力:

```
{
  "Unsuccessful": []
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RejectVpcEndpointConnections」を参照してください。

### reject-vpc-peering-connection

次のコード例は、reject-vpc-peering-connection を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC ピアリング接続を拒否するには

この例では、指定された VPC ピアリング接続リクエストを拒否します。

コマンド:

```
aws ec2 reject-vpc-peering-connection --vpc-peering-connection-id pcx-1a2b3c4d
```

出力:

```
{
    "Return": true
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RejectVpcPeeringConnection」を参照してください。

### release-address

次のコード例は、release-address を使用する方法を示しています。

AWS CLI

EC2-Classic 用 Elastic IP アドレスをリリースするには

この例では、EC2-Classic のインスタンスに使用する Elastic IP アドレスをリリースしています。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 release-address --public-ip 198.51.100.0
```

EC2-VPC 用 Elastic IP アドレスをリリースするには

この例では、VPC のインスタンスに使用する Elastic IP アドレスをリリースしています。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 release-address --allocation-id eipalloc-64d5890a
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ReleaseAddress」を参照してください。

### release-hosts

次のコード例は、release-hosts を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントから専有ホストを解除するには

アカウントから専有ホストを解除するには。ホストを解除する前に、ホスト上にあるインスタンスを停止または終了する必要があります。

コマンド:

```
aws ec2 release-hosts --host-id=h-0029d6e3cacf1b3da
```

出力:

```
{
```

```
    "Successful":  [
        "h-0029d6e3cacf1b3da"
         ],
  "Unsuccessful": []

}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ReleaseHosts」を参照してください。

### release-ipam-pool-allocation

次のコード例は、release-ipam-pool-allocation を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IPAM プールの割り当てを解除するには

この例では、あなたは IPAM の委任された管理者として IPAM プールを削除しようとしましたが、プールに割り当てがある間はプールを削除できないというエラーを受け取りました。このコマンドを使用して、プール割り当てを解除します。

次の点に注意してください。

このコマンドは、カスタム割り当てにのみ使用できます。リソースを削除せずにリソースの割り当てを削除するには、modify-ipam-resource-cidr を使用してモニタリング状態を false に設定します。このリクエストを完了するには、describe-ipam-pools で取得できる IPAM プール ID が必要です。また、get-ipam-pool-allocations で取得できる割り当て ID も必要です。割り当てを 1 つずつ削除したくない場合は、IPAM プールを削除するときに --cascade option を使用して、削除する前にプール内の割り当てをすべて自動的に解除できます。このコマンドを実行する前に、いくつかの前提条件があります。詳細については「Amazon VPC IPAM ユーザーガイド」の「Release an allocation」を参照してください。このコマンドを実行する --region は、割り当てのある IPAM プールのロケールである必要があります。

次の release-ipam-pool-allocation の例では、IPAM プールの割り振りをリリースします。

```
aws ec2 release-ipam-pool-allocation \
    --ipam-pool-id ipam-pool-07bdd12d7c94e4693 \
    --cidr 10.0.0.0/23 \
    --ipam-pool-allocation-id ipam-pool-alloc-0e66a1f730da54791b99465b79e7d1e89 \
```

```
    --region us-west-1
```

出力:

```
{
    "Success": true
}
```

割り当てをリリースしたら、delete-ipam-pool を実行することができます。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ReleaseIpamPoolAllocation」を参照してください。

### replace-iam-instance-profile-association

次のコード例は、replace-iam-instance-profile-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスの IAM インスタンスプロファイルを置き換えるには

この例では、関連付け iip-assoc-060bae234aac2e7fa によって表される IAM インスタンスプロファイルを、AdminRole という名前の IAM インスタンスプロファイルに置き換えています。

```
aws ec2 replace-iam-instance-profile-association \
    --iam-instance-profile Name=AdminRole \
    --association-id iip-assoc-060bae234aac2e7fa
```

出力:

```
{
    "IamInstanceProfileAssociation": {
        "InstanceId": "i-087711ddaf98f9489",
        "State": "associating",
        "AssociationId": "iip-assoc-0b215292fab192820",
        "IamInstanceProfile": {
            "Id": "AIPAJLNLDX3AMYZNWYYAY",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/AdminRole"
        }
    }
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ReplaceIamInstanceProfileAssociation」を参照してください。

### replace-network-acl-association

次のコード例は、replace-network-acl-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ネットワーク ACL をサブネットと置き換えるには

この例では、指定されたネットワーク ACL を、指定されたネットワーク ACL 関連付けのサブネットに関連付けます。

コマンド:

```
aws ec2 replace-network-acl-association --association-id aclassoc-e5b95c8c --
network-acl-id acl-5fb85d36
```

出力:

```
{
    "NewAssociationId": "aclassoc-3999875b"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ReplaceNetworkAclAssociation」を参照してください。

### replace-network-acl-entry

次のコード例は、replace-network-acl-entry を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ネットワーク ACL エントリを置き換えるには

この例では、指定されたネットワーク ACL のエントリを置き換えます。新しいルール 100 は、UDP ポート 53 (DNS) の 203.0.113.12/24 から任意の関連付けられたサブネットへの入力トラフィックを許可します。

コマンド:

```
aws ec2 replace-network-acl-entry --network-acl-id acl-5fb85d36 --ingress --rule-number 100 --protocol udp --port-range From=53,To=53 --cidr-block 203.0.113.12/24 --rule-action allow
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ReplaceNetworkAclEntry」を参照してください。

### replace-route-table-association

次のコード例は、replace-route-table-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サブネットに関連付けられたルートテーブルを置き換えるには

この例では、指定されたルートテーブルを、指定されたルートテーブルの関連付け用のサブネットに関連付けます。

コマンド:

```
aws ec2 replace-route-table-association --association-id rtbassoc-781d0d1a --route-table-id rtb-22574640
```

出力:

```
{
    "NewAssociationId": "rtbassoc-3a1f0f58"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ReplaceRouteTableAssociation」を参照してください。

### replace-route

次のコード例は、replace-route を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルートを置き換えるには

この例では、指定したルートテーブルの指定したルートを置き換えます。新しいルートは、指定された CIDR に一致し、トラフィックを指定された仮想プライベートゲートウェイに送信します。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 replace-route --route-table-id rtb-22574640 --destination-cidr-
block 10.0.0.0/16 --gateway-id vgw-9a4cacf3
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ReplaceRoute」を参照してください。

### replace-transit-gateway-route

次のコード例は、replace-transit-gateway-route を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定された Transit Gateway ルートテーブルの指定されたルートを置き換えるには

次の replace-transit-gateway-route の例では、指定した Transit Gateway ルートテーブルのルートを置き換えます。

```
aws ec2 replace-transit-gateway-route \
    --destination-cidr-block 10.0.2.0/24 \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-09b52ccdb5EXAMPLE \
    --transit-gateway-route-table-id tgw-rtb-0a823edbdeEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "Route": {
        "DestinationCidrBlock": "10.0.2.0/24",
        "TransitGatewayAttachments": [
            {
                "ResourceId": "vpc-4EXAMPLE",
                "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-09b52ccdb5EXAMPLE",
                "ResourceType": "vpc"
            }
        ],
        "Type": "static",
```

```
        "State": "active"
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Transit gateway route tables」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ReplaceTransitGatewayRoute」を参照してください。

### report-instance-status

次のコード例は、report-instance-status を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスのステータスフィードバックを報告するには

このコマンド例では、指定されたインスタンスのステータスフィードバックを報告します。

コマンド:

```
aws ec2 report-instance-status --instances i-1234567890abcdef0 --status impaired --
reason-codes unresponsive
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ReportInstanceStatus」を参照してください。

### request-spot-fleet

次のコード例は、request-spot-fleet を使用する方法を示しています。

AWS CLI

最低料金でサブネット内のスポットフリートをリクエストするには

このコマンド例では、サブネットによってのみ異なる 2 つの起動仕様を持つスポットフリートリクエストを作成します。スポットフリートは、指定された最低料金のサブネットでインスタンスを起動します。インスタンスがデフォルトの VPC で起動される場合は、デフォルトでパブリック IP アドレスが割り当てられます。インスタンスがデフォルト以外の VPC で起動される場合は、デフォルトでパブリック IP アドレスは割り当てられません。

スポットフリートリクエストで、同じアベイラビリティーゾーンから異なるサブネットを指定することはできません。

コマンド:

```
aws ec2 request-spot-fleet --spot-fleet-request-config file://config.json
```

config.json:

```
{
  "SpotPrice": "0.04",
  "TargetCapacity": 2,
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-fleet-role",
  "LaunchSpecifications": [
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "KeyName": "my-key-pair",
          "SecurityGroups": [
              {
                  "GroupId": "sg-1a2b3c4d"
              }
          ],
          "InstanceType": "m3.medium",
          "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d, subnet-3c4d5e6f",
          "IamInstanceProfile": {
              "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
          }
      }
  ]
}
```

出力:

```
{
  "SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE"
}
```

最低料金でアベイラビリティーゾーンのスポットフリートをリクエストするには

このコマンド例では、アベイラビリティーゾーンによってのみ異なる 2 つの起動仕様を持つスポットフリートリクエストを作成します。スポットフリートは、指定された最低料金のアベイラ

ビリティーゾーンでインスタンスを起動します。アカウントが EC2-VPC のみをサポートしている場合、Amazon EC2 はアベイラビリティーゾーンのデフォルトサブネットでスポットインスタンスを起動します。アカウントが EC2-Classic をサポートしている場合、Amazon EC2 はアベイラビリティーゾーンの EC2-Classic でインスタンスを起動します。

コマンド:

```
aws ec2 request-spot-fleet --spot-fleet-request-config file://config.json
```

config.json:

```
{
  "SpotPrice": "0.04",
  "TargetCapacity": 2,
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-fleet-role",
  "LaunchSpecifications": [
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "KeyName": "my-key-pair",
          "SecurityGroups": [
              {
                  "GroupId": "sg-1a2b3c4d"
              }
          ],
          "InstanceType": "m3.medium",
          "Placement": {
              "AvailabilityZone": "us-west-2a, us-west-2b"
          },
          "IamInstanceProfile": {
              "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
          }
      }
  ]
}
```

サブネットでスポットインスタンスを起動し、パブリック IP アドレスを割り当てるには

このコマンド例では、デフォルト以外の VPC で起動されたインスタンスにパブリックアドレスを割り当てます。ネットワークインターフェイスを指定する際、ネットワークインターフェイスを使用してサブネット ID とセキュリティグループ ID を含める必要があります。

コマンド:

```
aws ec2 request-spot-fleet --spot-fleet-request-config file://config.json
```

config.json:

```
{
  "SpotPrice": "0.04",
  "TargetCapacity": 2,
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-fleet-role",
  "LaunchSpecifications": [
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "KeyName": "my-key-pair",
          "InstanceType": "m3.medium",
          "NetworkInterfaces": [
              {
                  "DeviceIndex": 0,
                  "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
                  "Groups": [ "sg-1a2b3c4d" ],
                  "AssociatePublicIpAddress": true
              }
          ],
          "IamInstanceProfile": {
              "Arn": "arn:aws:iam::880185128111:instance-profile/my-iam-role"
          }
      }
  ]
}
```

分散配分戦略を使用してスポットフリートをリクエストするには

このコマンド例では、分散配分戦略を使用して 30 個のインスタンスを起動するスポットフリートリクエストを作成します。起動仕様はインスタンスタイプによって異なります。スポットフリートは、各タイプのインスタンスが 10 個になるように、起動仕様全体にインスタンスを分散します。

コマンド:

```
aws ec2 request-spot-fleet --spot-fleet-request-config file://config.json
```

config.json:

```
{
```

```
  "SpotPrice": "0.70",
  "TargetCapacity": 30,
  "AllocationStrategy": "diversified",
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-fleet-role",
  "LaunchSpecifications": [
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "InstanceType": "c4.2xlarge",
          "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d"
      },
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "InstanceType": "m3.2xlarge",
          "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d"
      },
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "InstanceType": "r3.2xlarge",
          "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d"
      }
  ]
}
```

詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「Spot Fleet Requests」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RequestSpotFleet」を参照してください。

### `request-spot-instances`

次のコード例は、`request-spot-instances` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スポットインスタンスをリクエストするには

このコマンド例では、指定されたアベイラビリティーゾーン内の 5 個のインスタンスに対して 1 回限りのスポットインスタンスリクエストを作成します。アカウントが EC2-VPC のみをサポートしている場合、Amazon EC2 は指定されたアベイラビリティーゾーンのデフォルトサブネットでインスタンスを起動します。アカウントが EC2-Classic をサポートしている場合、Amazon EC2 は指定されたアベイラビリティーゾーンの EC2-Classic でインスタンスを起動します。

コマンド:

```
aws ec2 request-spot-instances --spot-price "0.03" --instance-count 5 --type "one-time" --launch-specification file://specification.json
```

Specification.json:

```
{
  "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
  "KeyName": "my-key-pair",
  "SecurityGroupIds": [ "sg-1a2b3c4d" ],
  "InstanceType": "m3.medium",
  "Placement": {
    "AvailabilityZone": "us-west-2a"
  },
  "IamInstanceProfile": {
      "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
  }
}
```

出力:

```
{
  "SpotInstanceRequests": [
      {
          "Status": {
              "UpdateTime": "2014-03-25T20:54:21.000Z",
              "Code": "pending-evaluation",
              "Message": "Your Spot request has been submitted for review, and is
 pending evaluation."
          },
          "ProductDescription": "Linux/UNIX",
          "SpotInstanceRequestId": "sir-df6f405d",
          "State": "open",
          "LaunchSpecification": {
              "Placement": {
                  "AvailabilityZone": "us-west-2a"
              },
              "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
              "KeyName": "my-key-pair",
              "SecurityGroups": [
                  {
                      "GroupName": "my-security-group",
```

```
                    "GroupId": "sg-1a2b3c4d"
                }
            ],
            "Monitoring": {
                "Enabled": false
            },
            "IamInstanceProfile": {
                "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
            },
            "InstanceType": "m3.medium"
        },
        "Type": "one-time",
        "CreateTime": "2014-03-25T20:54:20.000Z",
        "SpotPrice": "0.050000"
    },
    ...
  ]
}
```

このコマンド例では、指定されたサブネット内の 5 個のインスタンスに対して 1 回限りのスポットインスタンスリクエストを作成します。Amazon EC2 は指定されたサブネットでインスタンスを起動します。VPC がデフォルト以外の VPC である場合、インスタンスにはデフォルトでパブリック IP アドレスが割り当てられません。

コマンド:

```
aws ec2 request-spot-instances --spot-price "0.050" --instance-count 5 --type "one-time" --launch-specification file://specification.json
```

Specification.json:

```
{
  "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
  "SecurityGroupIds": [ "sg-1a2b3c4d" ],
  "InstanceType": "m3.medium",
  "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
  "IamInstanceProfile": {
      "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
  }
}
```

出力:

```
{
  "SpotInstanceRequests": [
      {
          "Status": {
             "UpdateTime": "2014-03-25T22:21:58.000Z",
             "Code": "pending-evaluation",
             "Message": "Your Spot request has been submitted for review, and is
 pending evaluation."
          },
          "ProductDescription": "Linux/UNIX",
          "SpotInstanceRequestId": "sir-df6f405d",
          "State": "open",
          "LaunchSpecification": {
             "Placement": {
                 "AvailabilityZone": "us-west-2a"
             }
             "ImageId": "ami-1a2b3c4d"
             "SecurityGroups": [
                 {
                     "GroupName": "my-security-group",
                     "GroupID": "sg-1a2b3c4d"
                 }
             ]
             "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
             "Monitoring": {
                 "Enabled": false
             },
             "IamInstanceProfile": {
                 "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
             },
             "InstanceType": "m3.medium",
          },
          "Type": "one-time",
          "CreateTime": "2014-03-25T22:21:58.000Z",
          "SpotPrice": "0.050000"
      },
      ...
  ]
}
```

この例では、デフォルト以外の VPC で起動するスポットインスタンスにパブリック IP アドレスを割り当てます。ネットワークインターフェイスを指定する際、ネットワークインターフェイスを使用してサブネット ID とセキュリティグループ ID を含める必要があります。

コマンド:

```
aws ec2 request-spot-instances --spot-price "0.050" --instance-count 1 --type "one-time" --launch-specification file://specification.json
```

Specification.json:

```
{
  "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
  "KeyName": "my-key-pair",
  "InstanceType": "m3.medium",
  "NetworkInterfaces": [
    {
      "DeviceIndex": 0,
      "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
      "Groups": [ "sg-1a2b3c4d" ],
      "AssociatePublicIpAddress": true
    }
  ],
  "IamInstanceProfile": {
      "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RequestSpotInstances」を参照してください。

### reset-address-attribute

次のコード例は、reset-address-attribute を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Elastic IP アドレスに関連付けられたドメイン名属性をリセットするには

次の reset-address-attribute の例では、Elastic IP アドレスのドメイン名の属性をリセットします。

Linux :

```
aws ec2 reset-address-attribute \
    --allocation-id eipalloc-abcdef01234567890 \
```

```
    --attribute domain-name
```

Windows :

```
aws ec2 reset-address-attribute ^
    --allocation-id eipalloc-abcdef01234567890 ^
    --attribute domain-name
```

出力:

```
{
    "Addresses": [
        {
            "PublicIp": "192.0.2.0",
            "AllocationId": "eipalloc-abcdef01234567890",
            "PtrRecord": "example.com."
            "PtrRecordUpdate": {
                "Value": "example.net.",
                "Status": "PENDING"
        }
    ]
}
```

保留中の変更をモニタリングするには、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「describe-addresses-attribute」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ResetAddressAttribute」を参照してください。

### reset-ebs-default-kms-key-id

次のコード例は、reset-ebs-default-kms-key-id を使用する方法を示しています。

AWS CLI

EBS 暗号化用のデフォルトの CMK をリセットするには

次の reset-ebs-default-kms-key-id の例では、現在のリージョンの AWS アカウントについて EBS 暗号化のデフォルトの CMK をリセットします。

```
aws ec2 reset-ebs-default-kms-key-id
```

出力:

```
{
   "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/8c5b2c63-b9bc-45a3-
a87a-5513eEXAMPLE"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ResetEbsDefaultKmsKeyId」を参照してください。

### reset-fpga-image-attribute

次のコード例は、reset-fpga-image-attribute を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon FPGA イメージの属性をリセットするには

この例では、指定された AFI のロードアクセス許可をリセットします。

コマンド:

```
aws ec2 reset-fpga-image-attribute --fpga-image-id afi-0d123e123bfc85abc --
attribute loadPermission
```

出力:

```
{
  "Return": true
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ResetFpgaImageAttribute」を参照してください。

### reset-image-attribute

次のコード例は、reset-image-attribute を使用する方法を示しています。

AWS CLI

launchPermission 属性をリセットするには

この例では、指定された AMI の launchPermission 属性をデフォルト値にリセットします。デフォルトでは、AMI はプライベートです。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 reset-image-attribute --image-id ami-5731123e --attribute launchPermission
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ResetImageAttribute」を参照してください。

### reset-instance-attribute

次のコード例は、reset-instance-attribute を使用する方法を示しています。

AWS CLI

sourceDestCheck 属性をリセットするには

この例では、指定されたインスタンスの sourceDestCheck 属性をリセットします。インスタンスは VPC にある必要があります。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 reset-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --
attribute sourceDestCheck
```

カーネル属性をリセットするには

この例では、指定されたインスタンスの kernel 属性をリセットします。インスタンスは stopped の状態である必要があります。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 reset-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --
attribute kernel
```

ramdisk 属性をリセットするには

この例では、指定されたインスタンスの ramdisk 属性をリセットします。インスタンスは stopped の状態である必要があります。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 reset-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --
attribute ramdisk
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ResetInstanceAttribute」を参照してください。

### reset-network-interface-attribute

次のコード例は、reset-network-interface-attribute を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ネットワークインターフェイス属性をリセットするには

次の reset-network-interface-attribute の例では、送信元/送信先チェック属性の値を true にリセットします。

```
aws ec2 reset-network-interface-attribute \
    --network-interface-id eni-686ea200 \
    --source-dest-check
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ResetNetworkInterfaceAttribute」を参照してください。

### reset-snapshot-attribute

次のコード例は、reset-snapshot-attribute を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショット属性をリセットするには

この例では、スナップショット snap-1234567890abcdef0 のボリューム作成のアクセス許可をリセットします。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 reset-snapshot-attribute --snapshot-id snap-1234567890abcdef0 --
attribute createVolumePermission
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ResetSnapshotAttribute」を参照してください。

### restore-address-to-classic

次のコード例は、restore-address-to-classic を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アドレスを EC2-Classic に復元するには

この例では、Elastic IP アドレス 198.51.100.0 を EC2-Classic プラットフォームに復元します。

コマンド:

```
aws ec2 restore-address-to-classic --public-ip 198.51.100.0
```

出力:

```
{
  "Status": "MoveInProgress",
  "PublicIp": "198.51.100.0"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RestoreAddressToClassic」を参照してください。

### restore-image-from-recycle-bin

次のコード例は、restore-image-from-recycle-bin を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ごみ箱からイメージを復元するには

次の restore-image-from-recycle-bin の例では、AMI ami-0111222333444abcd をごみ箱から復元します。

```
aws ec2 restore-image-from-recycle-bin \
    --image-id ami-0111222333444abcd
```

出力:

```
{
    "Return": true
}
```

詳細については、Amazon EBS ユーザーガイドの「削除された AMI をごみ箱から復元する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RestoreImageFromRecycleBin」を参照してください。

### restore-managed-prefix-list-version

次のコード例は、restore-managed-prefix-list-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

us-west-2**プレフィックスリストバージョンを復元するには**

次の restore-managed-prefix-list-version では、指定されたプレフィックスリストのバージョン 1 からのエントリを復元します。

```
aws ec2 restore-managed-prefix-list-version \
    --prefix-list-id pl-0123456abcabcabc1 \
    --current-version 2 \
    --previous-version 1
```

出力:

```
{
    "PrefixList": {
        "PrefixListId": "pl-0123456abcabcabc1",
        "AddressFamily": "IPv4",
        "State": "restore-in-progress",
        "PrefixListArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:prefix-list/
pl-0123456abcabcabc1",
        "PrefixListName": "vpc-cidrs",
        "MaxEntries": 10,
        "Version": 2,
        "OwnerId": "123456789012"
```

```
    }
}
```

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「Managed prefix lists」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RestoreManagedPrefixListVersion」を参照してください。

### `restore-snapshot-from-recycle-bin`

次のコード例は、`restore-snapshot-from-recycle-bin` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ごみ箱からスナップショットを復元するには

次の `restore-snapshot-from-recycle-bin` の例では、スナップショットをごみ箱から復元します。ごみ箱からスナップショットを復元すると、そのスナップショットはすぐに使用でき、ごみ箱から削除されます。復元されたスナップショットは、アカウント内の他のスナップショットと同じ方法で使用できます。

```
aws ec2 restore-snapshot-from-recycle-bin \
    --snapshot-id snap-01234567890abcdef
```

このコマンドでは何も出力されません。

ごみ箱の詳細については、Amazon EBS ユーザーガイドの「削除されたスナップショットをごみ箱から復元する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RestoreSnapshotFromRecycleBin」を参照してください。

### `restore-snapshot-tier`

次のコード例は、`restore-snapshot-tier` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: アーカイブされたスナップショットを永続的に復元するには

次の restore-snapshot-tier の例では、指定したスナップショットを完全に復元します。--snapshot-id を指定し、permanent-restore オプションを含めます。

```
aws ec2 restore-snapshot-tier \
    --snapshot-id snap-01234567890abcedf \
    --permanent-restore
```

出力:

```
{
    "SnapshotId": "snap-01234567890abcedf",
    "IsPermanentRestore": true
}
```

スナップショットのアーカイブの詳細については、Amazon EBS ユーザーガイドの「Amazon EBS スナップショットのアーカイブ」を参照してください。

例 2: アーカイブされたスナップショットを一時的に復元するには

次の restore-snapshot-tier の例では、指定したスナップショットを一時的に復元します。--permanent-restore オプションを省略します。--snapshot-id を指定し、temporary-restore-days にスナップショットを復元する日数を指定します。temporary-restore-days は日数で指定する必要があります。許容範囲は 1～180 です。値を指定しないと、デフォルトで 1 に設定されます。

```
aws ec2 restore-snapshot-tier \
    --snapshot-id snap-01234567890abcedf \
    --temporary-restore-days 5
```

出力:

```
{
    "SnapshotId": "snap-01234567890abcedf",
    "RestoreDuration": 5,
    "IsPermanentRestore": false
}
```

スナップショットのアーカイブの詳細については、Amazon EBS ユーザーガイドの「Amazon EBS スナップショットのアーカイブ」を参照してください。

例 3: 復元期間を変更するには

次の restore-snapshot-tier の例では、指定したスナップショットの復元期間を 10 日間に変更します。

```
aws ec2 restore-snapshot-tier \
    --snapshot-id snap-01234567890abcedf
    --temporary-restore-days 10
```

出力:

```
{
    "SnapshotId": "snap-01234567890abcedf",
    "RestoreDuration": 10,
    "IsPermanentRestore": false
}
```

スナップショットのアーカイブの詳細については、Amazon EBS ユーザーガイドの「Amazon EBS スナップショットのアーカイブ」を参照してください。

例 4: 復元タイプを変更するには

次の restore-snapshot-tier の例では、指定したスナップショットの復元タイプを一時的から完全に変更します。

```
aws ec2 restore-snapshot-tier \
    --snapshot-id snap-01234567890abcedf
    --permanent-restore
```

出力:

```
{
    "SnapshotId": "snap-01234567890abcedf",
    "IsPermanentRestore": true
}
```

スナップショットのアーカイブの詳細については、Amazon EBS ユーザーガイドの「Amazon EBS スナップショットのアーカイブ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RestoreSnapshotTier」を参照してください。

### revoke-client-vpn-ingress

次のコード例は、revoke-client-vpn-ingress を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クライアント VPN エンドポイントの承認ルールを取り消すには

次の revoke-client-vpn-ingress の例では、すべてのグループのインターネットアクセス (0.0.0.0/0) のルールを取り消します。

```
aws ec2 revoke-client-vpn-ingress \
    --client-vpn-endpoint-id cvpn-endpoint-123456789123abcde \
    --target-network-cidr 0.0.0.0/0 --revoke-all-groups
```

出力:

```
{
    "Status": {
        "Code": "revoking"
    }
}
```

詳細については、「AWS Client VPN 管理者ガイド」の「Authorization Rules」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RevokeClientVpnIngress」を参照してください。

### revoke-security-group-egress

次のコード例は、revoke-security-group-egress を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 特定のアドレス範囲へのアウトバウンドトラフィックを許可するルールを削除するには

次の revoke-security-group-egress の例では、TCP ポート 80 で指定されたアドレス範囲へのアクセスを付与するルールを削除します。

```
aws ec2 revoke-security-group-egress \
```

```
    --group-id sg-026c12253ce15eff7 \
    --ip-
permissions [{IpProtocol=tcp,FromPort=80,ToPort=80,IpRanges=[{CidrIp=10.0.0.0/16}]
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Security groups」を参照してください。

例 2: 特定のセキュリティグループへのアウトバウンドトラフィックを許可するルールを削除するには

次の revoke-security-group-egress の例では、TCP ポート 80 で指定されたセキュリティグループへのアクセスを付与するルールを削除します。

```
aws ec2 revoke-security-group-egress \
    --group-id sg-026c12253ce15eff7 \
    --ip-permissions '[{"IpProtocol": "tcp", "FromPort": 443, "ToPort":
 443,"UserIdGroupPairs": [{"GroupId": "sg-06df23a01ff2df86d"}]}]'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Security groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RevokeSecurityGroupEgress」を参照してください。

### revoke-security-group-ingress

次のコード例は、revoke-security-group-ingress を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: セキュリティグループからルールを削除するには

次の revoke-security-group-ingress の例では、デフォルトの VPC に指定されたセキュリティグループから、203.0.113.0/24 アドレス範囲の TCP ポート 22 アクセスを削除します。

```
aws ec2 revoke-security-group-ingress \
    --group-name mySecurityGroup
    --protocol tcp \
    --port 22 \
```

```
    --cidr 203.0.113.0/24
```

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Security groups」を参照してください。

例 2: IP アクセス許可セットを使用してルールを削除するには

次の revoke-security-group-ingress の例では、ip-permissions パラメータを使用して、ICMP メッセージ Destination Unreachable: Fragmentation Needed and Don't Fragment was Set (タイプ 3、コード 4) を許可するインバウンドルールを削除します。

```
aws ec2 revoke-security-group-ingress \
    --group-id sg-026c12253ce15eff7 \
    --ip-
permissions IpProtocol=icmp,FromPort=3,ToPort=4,IpRanges=[{CidrIp=0.0.0.0/0}]
```

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Security groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RevokeSecurityGroupIngress」を参照してください。

### run-instances

次のコード例は、run-instances を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: インスタンスをデフォルトサブネット内で起動するには

次の run-instances の例では、現在のリージョンのデフォルトサブネットにタイプ t2.micro の単一のインスタンスを起動し、それをリージョンのデフォルト VPC のデフォルトサブネットに関連付けます。SSH (Linux) または RDP (Windows) を使用してインスタンスに接続する予定がない場合、キーペアはオプションです。

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --instance-type t2.micro \
    --key-name MyKeyPair
```

出力:


```
{
    "Instances": [
        {
            "AmiLaunchIndex": 0,
            "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
            "InstanceId": "i-1231231230abcdef0",
            "InstanceType": "t2.micro",
            "KeyName": "MyKeyPair",
            "LaunchTime": "2018-05-10T08:05:20.000Z",
            "Monitoring": {
                "State": "disabled"
            },
            "Placement": {
                "AvailabilityZone": "us-east-2a",
                "GroupName": "",
                "Tenancy": "default"
            },
            "PrivateDnsName": "ip-10-0-0-157.us-east-2.compute.internal",
            "PrivateIpAddress": "10.0.0.157",
            "ProductCodes": [],
            "PublicDnsName": "",
            "State": {
                "Code": 0,
                "Name": "pending"
            },
            "StateTransitionReason": "",
            "SubnetId": "subnet-04a636d18e83cfacb",
            "VpcId": "vpc-1234567890abcdef0",
            "Architecture": "x86_64",
            "BlockDeviceMappings": [],
            "ClientToken": "",
            "EbsOptimized": false,
            "Hypervisor": "xen",
            "NetworkInterfaces": [
                {
                    "Attachment": {
                        "AttachTime": "2018-05-10T08:05:20.000Z",
                        "AttachmentId": "eni-attach-0e325c07e928a0405",
                        "DeleteOnTermination": true,
                        "DeviceIndex": 0,
                        "Status": "attaching"
                    },
```

```
                    "Description": "",
                    "Groups": [
                        {
                            "GroupName": "MySecurityGroup",
                            "GroupId": "sg-0598c7d356eba48d7"
                        }
                    ],
                    "Ipv6Addresses": [],
                    "MacAddress": "0a:ab:58:e0:67:e2",
                    "NetworkInterfaceId": "eni-0c0a29997760baee7",
                    "OwnerId": "123456789012",
                    "PrivateDnsName": "ip-10-0-0-157.us-east-2.compute.internal",
                    "PrivateIpAddress": "10.0.0.157",
                    "PrivateIpAddresses": [
                        {
                            "Primary": true,
                            "PrivateDnsName": "ip-10-0-0-157.us-
east-2.compute.internal",
                            "PrivateIpAddress": "10.0.0.157"
                        }
                    ],
                    "SourceDestCheck": true,
                    "Status": "in-use",
                    "SubnetId": "subnet-04a636d18e83cfacb",
                    "VpcId": "vpc-1234567890abcdef0",
                    "InterfaceType": "interface"
                }
            ],
            "RootDeviceName": "/dev/xvda",
            "RootDeviceType": "ebs",
            "SecurityGroups": [
                {
                    "GroupName": "MySecurityGroup",
                    "GroupId": "sg-0598c7d356eba48d7"
                }
            ],
            "SourceDestCheck": true,
            "StateReason": {
                "Code": "pending",
                "Message": "pending"
            },
            "Tags": [],
            "VirtualizationType": "hvm",
            "CpuOptions": {
```

```
                "CoreCount": 1,
                "ThreadsPerCore": 1
            },
            "CapacityReservationSpecification": {
                "CapacityReservationPreference": "open"
            },
            "MetadataOptions": {
                "State": "pending",
                "HttpTokens": "optional",
                "HttpPutResponseHopLimit": 1,
                "HttpEndpoint": "enabled"
            }
        }
    ],
    "OwnerId": "123456789012",
    "ReservationId": "r-02a3f596d91211712"
}
```

例 2: デフォルトではないサブネットでインスタンスを起動し、パブリック IP アドレスを追加するには

次の run-instances の例では、デフォルト以外のサブネットで起動するインスタンスのパブリック IP アドレスをリクエストします。インスタンスは指定されたセキュリティグループに関連付けられます。

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --instance-type t2.micro \
    --subnet-id subnet-08fc749671b2d077c \
    --security-group-ids sg-0b0384b66d7d692f9 \
    --associate-public-ip-address \
    --key-name MyKeyPair
```

run-instances の出力例については、例 1 を参照してください。

例 3: ボリュームを追加してインスタンスを起動するには

次の run-instances の例では、mapping.json で指定されたブロックデバイスマッピングを使用して、起動時に追加のボリュームをアタッチします。ブロックデバイスマッピングは、EBS ボリューム、インスタンスストアボリューム、あるいは EBS ボリュームとインスタンスストアボリュームの両方を指定できます。

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --instance-type t2.micro \
    --subnet-id subnet-08fc749671b2d077c \
    --security-group-ids sg-0b0384b66d7d692f9 \
    --key-name MyKeyPair \
    --block-device-mappings file://mapping.json
```

mapping.json の内容。この例では、サイズが 100 GiB である空の EBS ボリュームの /dev/sdh を追加します。

```
[
    {
        "DeviceName": "/dev/sdh",
        "Ebs": {
            "VolumeSize": 100
        }
    }
]
```

mapping.json の内容。この例は、ephemeral1 をインスタンスストアボリュームとして追加しています。

```
[
    {
        "DeviceName": "/dev/sdc",
        "VirtualName": "ephemeral1"
    }
]
```

run-instances の出力例については、例 1 を参照してください。

ブロックデバイスマッピングの詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「ブロックデバイスマッピング」を参照してください。

例 4: インスタンスを起動し、作成時にタグを追加するには

次の run-instances の例では、キー webserver と値 production のタグをインスタンスに追加しています。さらに、cost-center キーと cc123 の値を持つタグを、作成された EBS ボリューム (この場合はルートボリューム) に適用します。

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --instance-type t2.micro \
    --count 1 \
    --subnet-id subnet-08fc749671b2d077c \
    --key-name MyKeyPair \
    --security-group-ids sg-0b0384b66d7d692f9 \
    --tag-specifications
 'ResourceType=instance,Tags=[{Key=webserver,Value=production}]'
 'ResourceType=volume,Tags=[{Key=cost-center,Value=cc123}]'
```

run-instances の出力例については、例 1 を参照してください。

例 5: ユーザーデータを使用してインスタンスを起動するには

次の run-instances の例では、インスタンスの設定スクリプトを含む my_script.txt というファイルにユーザーデータを渡します。このスクリプトは起動時に実行されます。

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --instance-type t2.micro \
    --count 1 \
    --subnet-id subnet-08fc749671b2d077c \
    --key-name MyKeyPair \
    --security-group-ids sg-0b0384b66d7d692f9 \
    --user-data file://my_script.txt
```

run-instances の出力例については、例 1 を参照してください。

インスタンスユーザーデータの詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「インスタンスユーザーデータの使用」を参照してください。

例 6: バーストパフォーマンスインスタンスを起動するには

次の run-instances の例では、unlimited クレジットオプションを使用して t2.micro インスタンスを起動しています。T2 インスタンスを起動する際に --credit-specification を指定しない場合、デフォルトは standard クレジットオプションです。T3 インスタンスを起動する際、デフォルトは unlimited クレジットオプションです。

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --instance-type t2.micro \
```

```
    --count 1 \
    --subnet-id subnet-08fc749671b2d077c \
    --key-name MyKeyPair \
    --security-group-ids sg-0b0384b66d7d692f9 \
    --credit-specification CpuCredits=unlimited
```

run-instances の出力例については、例 1 を参照してください。

バーストパフォーマンスインスタンスの詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「バーストパフォーマンスインスタンス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RunInstances」を参照してください。

### run-scheduled-instances

次のコード例は、run-scheduled-instances を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スケジュールされたインスタンスを起動するには

この例では、VPC で指定されたスケジュールされたインスタンスを起動します。

コマンド:

```
aws ec2 run-scheduled-instances --scheduled-instance-
id sci-1234-1234-1234-1234-123456789012 --instance-count 1 --launch-
specification file://launch-specification.json
```

Launch-specification.json:

```
{
  "ImageId": "ami-12345678",
  "KeyName": "my-key-pair",
  "InstanceType": "c4.large",
  "NetworkInterfaces": [
    {
        "DeviceIndex": 0,
        "SubnetId": "subnet-12345678",
        "AssociatePublicIpAddress": true,
        "Groups": ["sg-12345678"]
    }
```

```
  ],
  "IamInstanceProfile": {
      "Name": "my-iam-role"
  }
}
```

出力:

```
{
  "InstanceIdSet": [
      "i-1234567890abcdef0"
  ]
}
```

この例では、EC2-Classic で指定されたスケジュールされたインスタンスを起動します。

コマンド:

```
aws ec2 run-scheduled-instances --scheduled-instance-
id sci-1234-1234-1234-1234-123456789012 --instance-count 1 --launch-
specification file://launch-specification.json
```

Launch-specification.json:

```
{
  "ImageId": "ami-12345678",
  "KeyName": "my-key-pair",
  "SecurityGroupIds": ["sg-12345678"],
  "InstanceType": "c4.large",
  "Placement": {
    "AvailabilityZone": "us-west-2b"
  }
  "IamInstanceProfile": {
      "Name": "my-iam-role"
  }
}
```

出力:

```
{
  "InstanceIdSet": [
      "i-1234567890abcdef0"
```

```
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RunScheduledInstances」を参照してください。

### search-local-gateway-routes

次のコード例は、search-local-gateway-routes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ローカルゲートウェイのルートテーブル内のルートを検索するには

次の search-local-gateway-routes の例では、指定されたローカルゲートウェイのルートテーブルで静的ルートを検索します。

```
aws ec2 search-local-gateway-routes \
    --local-gateway-route-table-id lgw-rtb-059615ef7dEXAMPLE \
    --filters "Name=type,Values=static"
```

出力:

```
{
    "Route": {
        "DestinationCidrBlock": "0.0.0.0/0",
        "LocalGatewayVirtualInterfaceGroupId": "lgw-vif-grp-07145b276bEXAMPLE",
        "Type": "static",
        "State": "deleted",
        "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-059615ef7EXAMPLE"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SearchLocalGatewayRoutes」を参照してください。

### search-transit-gateway-multicast-groups

次のコード例は、search-transit-gateway-multicast-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

つまたは複数の Transit Gateway マルチキャストグループを検索し、グループメンバーシップ情報を返すには

次の search-transit-gateway-multicast-groups の例では、指定されたマルチキャストグループのグループメンバーシップを返します。

```
aws ec2 search-transit-gateway-multicast-groups \
    --transit-gateway-multicast-domain-id tgw-mcast-domain-000fb24d04EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "MulticastGroups": [
        {
            "GroupIpAddress": "224.0.1.0",
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0372e72386EXAMPLE",
            "SubnetId": "subnet-0187aff814EXAMPLE",
            "ResourceId": "vpc-0065acced4EXAMPLE",
            "ResourceType": "vpc",
            "NetworkInterfaceId": "eni-03847706f6EXAMPLE",
            "GroupMember": false,
            "GroupSource": true,
            "SourceType": "static"
        }
    ]
}
```

詳細については、Transit Gateways ガイドの「Transit Gateways でのマルチキャスト」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SearchTransitGatewayMulticastGroups」を参照してください。

### search-transit-gateway-routes

次のコード例は、search-transit-gateway-routes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定された Transit Gateway のルートテーブルでルートを検索するには

次の search-transit-gateway-routes の例では、指定されたルートテーブルでタイプ static であるすべてのルートを返します。

```
aws ec2 search-transit-gateway-routes \
    --transit-gateway-route-table-id tgw-rtb-0a823edbdeEXAMPLE \
    --filters "Name=type,Values=static"
```

出力:

```
{
    "Routes": [
        {
            "DestinationCidrBlock": "10.0.2.0/24",
            "TransitGatewayAttachments": [
                {
                    "ResourceId": "vpc-4EXAMPLE",
                    "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-09b52ccdb5EXAMPLE",
                    "ResourceType": "vpc"
                }
            ],
            "Type": "static",
            "State": "active"
        },
        {
            "DestinationCidrBlock": "10.1.0.0/24",
            "TransitGatewayAttachments": [
                {
                    "ResourceId": "vpc-4EXAMPLE",
                    "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-09b52ccdb5EXAMPLE",
                    "ResourceType": "vpc"
                }
            ],
            "Type": "static",
            "State": "active"
        }
    ],
    "AdditionalRoutesAvailable": false
}
```

詳細については、「Transit Gateways ガイド」の「Transit gateway route tables」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SearchTransitGatewayRoutes」を参照してください。

### send-diagnostic-interrupt

次のコード例は、send-diagnostic-interrupt を使用する方法を示しています。

AWS CLI

診断割り込みを送信送信するには

次の send-diagnostic-interrupt の例では、指定されたインスタンスに診断割り込みを送信します。

```
aws ec2 send-diagnostic-interrupt \
    --instance-id i-1234567890abcdef0
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SendDiagnosticInterrupt」を参照してください。

### start-instances

次のコード例は、start-instances を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon EC2 インスタンスを開始するには

この例では、指定された Amazon EBS-backed インスタンスを開始します。

コマンド:

```
aws ec2 start-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

出力:

```
{
    "StartingInstances": [
```

```
        {
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "CurrentState": {
                "Code": 0,
                "Name": "pending"
            },
            "PreviousState": {
                "Code": 80,
                "Name": "stopped"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「インスタンスの停止と起動」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartInstances」を参照してください。

### start-network-insights-access-scope-analysis

次のコード例は、start-network-insights-access-scope-analysis を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ネットワークインサイトのアクセス範囲分析を開始するには

次の start-network-insights-access-scope-analysis の例では、AWS アカウントで選択した範囲分析の結果を取得します。

```
aws ec2 start-network-insights-access-scope-analysis \
    --region us-east-1 \
    --network-insights-access-scope-id nis-123456789111
```

出力:

```
{
    "NetworkInsightsAccessScopeAnalysis": {
        "NetworkInsightsAccessScopeAnalysisId": "nisa-123456789222",
```

```
        "NetworkInsightsAccessScopeAnalysisArn": "arn:aws:ec2:us-
east-1:123456789012:network-insights-access-scope-analysis/nisa-123456789222",
        "NetworkInsightsAccessScopeId": "nis-123456789111",
        "Status": "running",
        "StartDate": "2022-01-26T00:47:06.814000+00:00"
    }
}
```

詳細については、「Network Access Analyzer ガイド」の「Getting started with Network Access Analyzer using the AWS CLI」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartNetworkInsightsAccessScopeAnalysis」を参照してください。

### start-network-insights-analysis

次のコード例は、start-network-insights-analysis を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パスを分析するには

次の start-network-insights-analysis の例では、送信元と送信先の間のパスを分析します。パス分析の結果を表示するには、describe-network-insights-analyses コマンドを使用します。

```
aws ec2 start-network-insights-analysis \
    --network-insights-path-id nip-0b26f224f1d131fa8
```

出力:

```
{
    "NetworkInsightsAnalysis": {
        "NetworkInsightsAnalysisId": "nia-02207aa13eb480c7a",
        "NetworkInsightsAnalysisArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:network-
insights-analysis/nia-02207aa13eb480c7a",
        "NetworkInsightsPathId": "nip-0b26f224f1d131fa8",
        "StartDate": "2021-01-20T22:58:37.495Z",
        "Status": "running"
    }
}
```

詳細については、「Reachability Analyzer ガイド」の「Getting started using the AWS CLI」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartNetworkInsightsAnalysis」を参照してください。

### `start-vpc-endpoint-service-private-dns-verification`

次のコード例は、`start-vpc-endpoint-service-private-dns-verification` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DNS 検証プロセスを開始するには

次の `start-vpc-endpoint-service-private-dns-verification` 例では、指定されたエンドポイントサービスの DNS 検証プロセスを開始します。

```
aws ec2 start-vpc-endpoint-service-private-dns-verification \
    --service-id vpce-svc-071afff70666e61e0
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS PrivateLink ユーザーガイド」の「Manage DNS names」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartVpcEndpointServicePrivateDnsVerification」を参照してください。

### `stop-instances`

次のコード例は、`stop-instances` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Amazon EC2 インスタンスを停止するには

次の `stop-instances` の例では、Amazon EBS-backed インスタンスを停止します。

```
aws ec2 stop-instances \
```

```
    --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

出力:

```
{
    "StoppingInstances": [
        {
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "CurrentState": {
                "Code": 64,
                "Name": "stopping"
            },
            "PreviousState": {
                "Code": 16,
                "Name": "running"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「インスタンスの停止と起動」を参照してください。

例 2: Amazon EC2 インスタンスを休止するには

次の stop-instances の例では、休止が有効で、休止の前提条件を満たしている場合に Amazon EBS-backed インスタンスを休止します。インスタンスが休止状態になると、インスタンスは停止されます。

```
aws ec2 stop-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --hibernate
```

出力:

```
{
    "StoppingInstances": [
        {
            "CurrentState": {
                "Code": 64,
                "Name": "stopping"
```

```
            },
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "PreviousState": {
                "Code": 16,
                "Name": "running"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「オンデマンド Linux インスタンスの休止方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopInstances」を参照してください。

### terminate-client-vpn-connections

次のコード例は、terminate-client-vpn-connections を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クライアント VPN エンドポイントへの接続を終了するには

次の terminate-client-vpn-connections の例では、クライアント VPN エンドポイントへの指定された接続を終了します。

```
aws ec2 terminate-client-vpn-connections \
    --client-vpn-endpoint-id vpn-endpoint-123456789123abcde \
    --connection-id cvpn-connection-04edd76f5201e0cb8
```

出力:

```
{
    "ClientVpnEndpointId": "vpn-endpoint-123456789123abcde",
    "ConnectionStatuses": [
        {
            "ConnectionId": "cvpn-connection-04edd76f5201e0cb8",
            "PreviousStatus": {
                "Code": "active"
            },
```

```
            "CurrentStatus": {
                "Code": "terminating"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Client VPN 管理者ガイド」の「Client Connections」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TerminateClientVpnConnections」を参照してください。

### `terminate-instances`

次のコード例は、`terminate-instances` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon EC2 インスタンスを終了するには

この例では、指定されたインスタンスを終了します。

コマンド:

```
aws ec2 terminate-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

出力:

```
{
    "TerminatingInstances": [
        {
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "CurrentState": {
                "Code": 32,
                "Name": "shutting-down"
            },
            "PreviousState": {
                "Code": 16,
                "Name": "running"
            }
        }
```

```
    ]
}
```

詳細については、「AWS コマンドラインインターフェイスユーザーガイド」で Amazon EC2 インスタンスの使用方法を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TerminateInstances」を参照してください。

### unassign-ipv6-addresses

次のコード例は、unassign-ipv6-addresses を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ネットワークインターフェイスから IPv6 アドレスを割り当て解除するには

この例では、指定されたネットワークインターフェイスから指定された IPv6 アドレスの割り当てを解除します。

コマンド:

```
aws ec2 unassign-ipv6-addresses --ipv6-
addresses 2001:db8:1234:1a00:3304:8879:34cf:4071 --network-interface-id eni-23c49b68
```

出力:

```
{
  "NetworkInterfaceId": "eni-23c49b68",
  "UnassignedIpv6Addresses": [
      "2001:db8:1234:1a00:3304:8879:34cf:4071"
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UnassignIpv6Addresses」を参照してください。

### unassign-private-ip-addresses

次のコード例は、unassign-private-ip-addresses を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ネットワークインターフェイスからセカンダリプライベート IP アドレスの割り当てを解除するには

この例では、指定されたネットワークインターフェイスから指定されたプライベート IP アドレスの割り当てを解除します。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

コマンド:

```
aws ec2 unassign-private-ip-addresses --network-interface-id eni-e5aa89a3 --private-ip-addresses 10.0.0.82
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UnassignPrivateIpAddresses」を参照してください。

### unassign-private-nat-gateway-address

次のコード例は、unassign-private-nat-gateway-address を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プライベート NAT ゲートウェイからプライベート IP アドレスの割り当てを解除するには

次の unassign-private-nat-gateway-address の例では、指定されたプライベート NAT ゲートウェイから指定された IP アドレスの割り当てを解除します。

```
aws ec2 unassign-private-nat-gateway-address \
    --nat-gateway-id nat-1234567890abcdef0 \
    --private-ip-addresses 10.0.20.197
```

出力:

```
{
    "NatGatewayId": "nat-0ee3edd182361f662",
    "NatGatewayAddresses": [
        {
            "NetworkInterfaceId": "eni-0065a61b324d1897a",
            "PrivateIp": "10.0.20.197",
            "IsPrimary": false,
            "Status": "unassigning"
        }
```

```
    ]
}
```

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「NAT ゲートウェイ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UnassignPrivateNatGatewayAddress」を参照してください。

### unlock-snapshot

次のコード例は、unlock-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットをロック解除するには

次の unlock-snapshot の例では、指定したスナップショットのロックを解除します。

```
aws ec2 unlock-snapshot \
    --snapshot-id snap-0b5e733b4a8df6e0d
```

出力:

```
{
    "SnapshotId": "snap-0b5e733b4a8df6e0d"
}
```

詳細については、「Amazon EBS ユーザーガイド」の「Snapshot lock」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UnlockSnapshot」を参照してください。

### unmonitor-instances

次のコード例は、unmonitor-instances を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスの詳細モニタリングを無効にするには

このコマンド例は、指定されたインスタンスの詳細モニタリングを無効にします。

コマンド:

```
aws ec2 unmonitor-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

出力:

```
{
  "InstanceMonitorings": [
      {
          "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
          "Monitoring": {
              "State": "disabling"
          }
      }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UnmonitorInstances」を参照してください。

### update-security-group-rule-descriptions-egress

次のコード例は、update-security-group-rule-descriptions-egress を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アウトバウンドセキュリティグループのルールの説明を更新するには

次の update-security-group-rule-descriptions-egress の例では、指定したポートと IPv4 アドレス範囲のセキュリティグループルールの説明を更新します。説明 'Outbound HTTP access to server 2' は、ルールの既存の説明を置き換えます。

```
aws ec2 update-security-group-rule-descriptions-egress \
    --group-id sg-02f0d35a850ba727f \
    --ip-permissions
 IpProtocol=tcp,FromPort=80,ToPort=80,IpRanges=[{CidrIp=203.0.113.0/24,Description="Outbound
 HTTP access to server 2"}]
```

出力:

```
{
    "Return": true
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「セキュリティグループのルール」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress」を参照してください。

### update-security-group-rule-descriptions-ingress

次のコード例は、update-security-group-rule-descriptions-ingress を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: CIDR ソースを使用してインバウンドセキュリティグループのルールの説明を更新するには

次の update-security-group-rule-descriptions-ingress の例では、指定したポートと IPv4 アドレス範囲のセキュリティグループルールの説明を更新します。説明 'SSH access from ABC office' は、ルールの既存の説明を置き換えます。

```
aws ec2 update-security-group-rule-descriptions-ingress \
    --group-id sg-02f0d35a850ba727f \
    --ip-permissions
 IpProtocol=tcp,FromPort=22,ToPort=22,IpRanges='[{CidrIp=203.0.113.0/16,Description="SSH
 access from corpnet"}]'
```

出力:

```
{
    "Return": true
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「セキュリティグループのルール」を参照してください。

例 2: プレフィックスリストソースを使用してインバウンドセキュリティグループのルールの説明を更新するには

次の update-security-group-rule-descriptions-ingress の例では、指定したポートとプレフィックスリストのセキュリティグループルールの説明を更新します。説明 'SSH access from ABC office' は、ルールの既存の説明を置き換えます。

```
aws ec2 update-security-group-rule-descriptions-ingress \
    --group-id sg-02f0d35a850ba727f \
    --ip-permissions
 IpProtocol=tcp,FromPort=22,ToPort=22,PrefixListIds='[{PrefixListId=pl-12345678,Description=
 access from corpnet"}]'
```

出力:

```
{
    "Return": true
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「セキュリティグループのルール」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress」を参照してください。

### withdraw-byoip-cidr

次のコード例は、withdraw-byoip-cidr を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アドレス範囲のアドバタイズを停止するには

次の withdraw-byoip-cidr の例では、指定したアドレス範囲のアドバタイズを中止します。

```
aws ec2 withdraw-byoip-cidr
    --cidr 203.0.113.25/24
```

出力:

```
{
    "ByoipCidr": {
        "Cidr": "203.0.113.25/24",
        "StatusMessage": "ipv4pool-ec2-1234567890abcdef0",
```

```
        "State": "advertised"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「WithdrawByoipCidr」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Amazon EC2 Instance Connect の例

次のコード例は、Amazon EC2 Instance Connect で AWS Command Line Interfaceを使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `send-ssh-public-key`

次のコード例は、send-ssh-public-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

SSH パブリックキーをインスタンスに送信するには

次の send-ssh-public-key 例では、指定された SSH パブリックキーを指定されたインスタンスに送信します。このキーは、指定されたユーザーを認証するために使用されます。

```
aws ec2-instance-connect send-ssh-public-key \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --instance-os-user ec2-user \
    --availability-zone us-east-2b \
    --ssh-public-key file://path/my-rsa-key.pub
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SendSshPublicKey」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Amazon ECR の例

次のコード例は、Amazon ECR で AWS Command Line Interfaceを使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `batch-check-layer-availability`

次のコード例は、batch-check-layer-availability を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レイヤーの可用性を確認するには

次の batch-check-layer-availability の例では、cluster-autoscaler リポジトリ内のダイジェスト sha256:6171c7451a50945f8ddd72f7732cc04d7a0d1f48138a426b2e64387fdeb834ed を持つレイヤーの可用性をチェックします。

```
aws ecr batch-check-layer-availability \
    --repository-name cluster-autoscaler \
    --layer-
digests sha256:6171c7451a50945f8ddd72f7732cc04d7a0d1f48138a426b2e64387fdeb834ed
```

出力:

```
{
    "layers": [
        {
            "layerDigest":
 "sha256:6171c7451a50945f8ddd72f7732cc04d7a0d1f48138a426b2e64387fdeb834ed",
            "layerAvailability": "AVAILABLE",
            "layerSize": 2777,
            "mediaType": "application/vnd.docker.container.image.v1+json"
        }
    ],
    "failures": []
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchCheckLayerAvailability」を参照してください。

### batch-delete-image

次のコード例は、batch-delete-image を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: イメージを削除するには

次の batch-delete-image の例では、アカウントのデフォルトレジストリの指定されたリポジトリに precise タグが付いたイメージを削除します。

```
aws ecr batch-delete-image \
    --repository-name ubuntu \
    --image-ids imageTag=precise
```

出力:

```
{
    "failures": [],
    "imageIds": [
        {
            "imageTag": "precise",
            "imageDigest":
 "sha256:19665f1e6d1e504117a1743c0a3d3753086354a38375961f2e665416ef4b1b2f"
```

```
        }
    ]
}
```

例 2: 複数のイメージを削除するには

次の batch-delete-image の例では、指定されたリポジトリ内の prod と team1 でタグ付けされたすべてのイメージを削除します。

```
aws ecr batch-delete-image \
    --repository-name MyRepository \
    --image-ids imageTag=prod imageTag=team1
```

出力:

```
{
    "imageIds": [
        {
            "imageDigest": "sha256:123456789012",
            "imageTag": "prod"
        },
        {
            "imageDigest": "sha256:567890121234",
            "imageTag": "team1"
        }
    ],
    "failures": []
}
```

詳細については、「Amazon ECR ユーザーガイド」の「イメージの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchDeleteImage」を参照してください。

### batch-get-image

次のコード例は、batch-get-image を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: イメージを取得するには

次の batch-get-image の例では、アカウントのデフォルトレジストリで cluster-autoscaler と呼ばれるリポジトリ内の v1.13.6 タグを持つイメージを取得します。

```
aws ecr batch-get-image \
    --repository-name cluster-autoscaler \
    --image-ids imageTag=v1.13.6
```

出力:

```
{
    "images": [
        {
            "registryId": "012345678910",
            "repositoryName": "cluster-autoscaler",
            "imageId": {
                "imageDigest":
 "sha256:4a1c6567c38904384ebc64e35b7eeddd8451110c299e3368d2210066487d97e5",
                "imageTag": "v1.13.6"
            },
            "imageManifest": "{\n   \"schemaVersion\": 2,\n
 \"mediaType\": \"application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json
\",\n   \"config\": {\n      \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.container.image.v1+json\",\n      \"size\": 2777,\n      \"digest
\": \"sha256:6171c7451a50945f8ddd72f7732cc04d7a0d1f48138a426b2e64387fdeb834ed
\"\n   },\n   \"layers\": [\n      {\n         \"mediaType
\": \"application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip
\",\n         \"size\": 17743696,\n         \"digest\":
 \"sha256:39fafc05754f195f134ca11ecdb1c9a691ab0848c697fffeb5a85f900caaf6e1\"\n
      },\n      {\n         \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n         \"size\": 2565026,\n
 \"digest\":
 \"sha256:8c8a779d3a537b767ae1091fe6e00c2590afd16767aa6096d1b318d75494819f
\"\n      },\n      {\n         \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n         \"size\": 28005981,\n
 \"digest\":
 \"sha256:c44ba47496991c9982ee493b47fd25c252caabf2b4ae7dd679c9a27b6a3c8fb7\"\n
      },\n      {\n         \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n         \"size\": 775,\n         \"digest
\": \"sha256:e2c388b44226544363ca007be7b896bcce1baebea04da23cbd165eac30be650f\"\n
   }\n   ]\n}"
        }
    ],
    "failures": []
```

```
}
```

例 2: 複数のイメージを取得するには

次の batch-get-image の例では、指定されたリポジトリ内の prod と team1 でタグ付けされたすべてのイメージの詳細を表示します。

```
aws ecr batch-get-image \
    --repository-name MyRepository \
    --image-ids imageTag=prod imageTag=team1
```

出力:

```
{
    "images": [
        {
            "registryId": "123456789012",
            "repositoryName": "MyRepository",
            "imageId": {
                "imageDigest": "sha256:123456789012",
                "imageTag": "prod"
            },
            "imageManifest": "manifestExample1"
        },
        {
            "registryId": "567890121234",
            "repositoryName": "MyRepository",
            "imageId": {
                "imageDigest": "sha256:123456789012",
                "imageTag": "team1"
            },
            "imageManifest": "manifestExample2"
        }
    ],
    "failures": []
}
```

詳細については、「Amazon ECR ユーザーガイド」の「イメージ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchGetImage」を参照してください。

### complete-layer-upload

次のコード例は、complete-layer-upload を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イメージレイヤーのアップロードを完了するには

次の complete-layer-upload の例では、layer-test リポジトリへのイメージレイヤーのアップロードを完了します。

```
aws ecr complete-layer-upload \
    --repository-name layer-test \
    --upload-id 6cb64b8a-9378-0e33-2ab1-b780fab8a9e9 \
    --layer-digests 6cb64b8a-9378-0e33-2ab1-
b780fab8a9e9:48074e6d3a68b39aad8ccc002cdad912d4148c0f92b3729323e
```

出力:

```
{
    "uploadId": "6cb64b8a-9378-0e33-2ab1-b780fab8a9e9",
    "layerDigest":
 "sha256:9a77f85878aa1906f2020a0ecdf7a7e962d57e882250acd773383224b3fe9a02",
    "repositoryName": "layer-test",
    "registryId": "130757420319"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CompleteLayerUpload」を参照してください。

### create-repository

次のコード例は、create-repository を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: リポジトリを作成するには

次の create-repository の例では、アカウントのデフォルトレジストリ内の指定された名前空間にリポジトリを作成します。

```
aws ecr create-repository \
    --repository-name project-a/sample-repo
```

出力:

```
{
    "repository": {
        "registryId": "123456789012",
        "repositoryName": "project-a/sample-repo",
        "repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-west-2:123456789012:repository/project-a/
sample-repo"
    }
}
```

詳細については、「Amazon ECR ユーザーガイド」の「リポジトリの作成」を参照してください。

例 2: イメージタグのイミュータビリティが設定されたリポジトリを作成する場合

次の create-repository の例では、アカウントのデフォルトレジストリ内にタグのイミュータビリティが設定されたリポジトリを作成します。

```
aws ecr create-repository \
    --repository-name project-a/sample-repo \
    --image-tag-mutability IMMUTABLE
```

出力:

```
{
    "repository": {
        "registryId": "123456789012",
        "repositoryName": "project-a/sample-repo",
        "repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-west-2:123456789012:repository/project-a/
sample-repo",
        "imageTagMutability": "IMMUTABLE"
    }
}
```

詳細については、「Amazon ECR ユーザーガイド」の「イメージタグの変更可能性」を参照してください。

例 3: スキャン設定が設定されたリポジトリを作成する場合

次の create-repository の例では、アカウントのデフォルトレジストリ内でイメージプッシュに対して脆弱性スキャンを実行するように設定されたリポジトリを作成します。

```
aws ecr create-repository \
    --repository-name project-a/sample-repo \
    --image-scanning-configuration scanOnPush=true
```

出力:

```
{
    "repository": {
        "registryId": "123456789012",
        "repositoryName": "project-a/sample-repo",
        "repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-west-2:123456789012:repository/project-a/
sample-repo",
        "imageScanningConfiguration": {
            "scanOnPush": true
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon ECR ユーザーガイド」の「イメージスキャン」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateRepository」を参照してください。

## delete-lifecycle-policy

次のコード例は、delete-lifecycle-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリのライフサイクルポリシーを削除するには

次の delete-lifecycle-policy の例では、hello-world リポジトリのライフサイクルポリシーを削除します。

```
aws ecr delete-lifecycle-policy \
```

```
    --repository-name hello-world
```

出力:

```
{
    "registryId": "012345678910",
    "repositoryName": "hello-world",
    "lifecyclePolicyText": "{\"rules\":[{\"rulePriority\":1,\"description\":\"Remove
 untagged images.\",\"selection\":{\"tagStatus\":\"untagged\",\"countType\":
\"sinceImagePushed\",\"countUnit\":\"days\",\"countNumber\":10},\"action\":{\"type
\":\"expire\"}}]}",
    "lastEvaluatedAt": 0.0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteLifecyclePolicy」を参照してください。

### delete-repository-policy

次のコード例は、delete-repository-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリのリポジトリポリシーを削除するには

次の delete-repository-policy の例では、cluster-autoscaler リポジトリのリポジトリポリシーを削除します。

```
aws ecr delete-repository-policy \
    --repository-name cluster-autoscaler
```

出力:

```
{
    "registryId": "012345678910",
    "repositoryName": "cluster-autoscaler",
    "policyText": "{\n  \"Version\" : \"2008-10-17\",\n  \"Statement\" : [ {\n
 \"Sid\" : \"allow public pull\",\n    \"Effect\" : \"Allow\",\n    \"Principal\" :
 \"*\",\n    \"Action\" : [ \"ecr:BatchCheckLayerAvailability\", \"ecr:BatchGetImage
\", \"ecr:GetDownloadUrlForLayer\" ]\n  } ]\n}"
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteRepositoryPolicy」を参照してください。

### delete-repository

次のコード例は、delete-repository を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリを削除するには ()

次のコマンドフォース delete-repository の例では、アカウントのデフォルトレジストリ内の指定されたリポジトリを削除します。リポジトリにイメージが含まれている場合は、--force フラグが必要です。

```
aws ecr delete-repository \
    --repository-name ubuntu \
    --force
```

出力:

```
{
    "repository": {
        "registryId": "123456789012",
        "repositoryName": "ubuntu",
        "repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-west-2:123456789012:repository/ubuntu"
    }
}
```

詳細については、「Amazon ECR ユーザーガイド」の「リポジトリの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteRepository」を参照してください。

### describe-image-scan-findings

次のコード例は、describe-image-scan-findings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イメージのスキャンの検出結果を記述するには

次の describe-image-scan-findings の例では、アカウントのデフォルトレジストリの指定されたリポジトリでイメージダイジェストを使用して、イメージのイメージスキャン結果を返します。

```
aws ecr describe-image-scan-findings \
    --repository-name sample-repo \
    --image-
id imageDigest=sha256:74b2c688c700ec95a93e478cdb959737c148df3fbf5ea706abe0318726e885e6
```

出力:

```
{
    "imageScanFindings": {
      "findings": [
          {
              "name": "CVE-2019-5188",
              "description": "A code execution vulnerability exists in the directory
 rehashing functionality of E2fsprogs e2fsck 1.45.4. A specially crafted ext4
 directory can cause an out-of-bounds write on the stack, resulting in code
 execution. An attacker can corrupt a partition to trigger this vulnerability.",
              "uri": "http://people.ubuntu.com/~ubuntu-security/cve/CVE-2019-5188",
              "severity": "MEDIUM",
              "attributes": [
                  {
                      "key": "package_version",
                      "value": "1.44.1-1ubuntu1.1"
                  },
                  {
                      "key": "package_name",
                      "value": "e2fsprogs"
                  },
                  {
                      "key": "CVSS2_VECTOR",
                      "value": "AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P"
                  },
                  {
                      "key": "CVSS2_SCORE",
                      "value": "4.6"
                  }
```

```
                ]
            }
        ],
        "imageScanCompletedAt": 1579839105.0,
        "vulnerabilitySourceUpdatedAt": 1579811117.0,
        "findingSeverityCounts": {
            "MEDIUM": 1
        }
    },
    "registryId": "123456789012",
    "repositoryName": "sample-repo",
    "imageId": {
        "imageDigest":
 "sha256:74b2c688c700ec95a93e478cdb959737c148df3fbf5ea706abe0318726e885e6"
    },
    "imageScanStatus": {
        "status": "COMPLETE",
        "description": "The scan was completed successfully."
    }
}
```

詳細については、「Amazon ECR ユーザーガイド」の「イメージスキャン」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeImageScanFindings」を参照してください。

### describe-images

次のコード例は、describe-images を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリ内のイメージを記述する場合

次の describe-images の例では、cluster-autoscaler リポジトリ内でタグ v1.13.6 が付いているイメージに関する詳細を表示します。

```
aws ecr describe-images \
    --repository-name cluster-autoscaler \
    --image-ids imageTag=v1.13.6
```

出力:

```
{
    "imageDetails": [
        {
            "registryId": "012345678910",
            "repositoryName": "cluster-autoscaler",
            "imageDigest":
 "sha256:4a1c6567c38904384ebc64e35b7eeddd8451110c299e3368d2210066487d97e5",
            "imageTags": [
                "v1.13.6"
            ],
            "imageSizeInBytes": 48318255,
            "imagePushedAt": 1565128275.0
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeImages」を参照してください。

### describe-repositories

次のコード例は、describe-repositories を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レジストリ内のリポジトリを記述するには

この例は、アカウントのデフォルトレジストリ内のリポジトリを記述します。

コマンド:

```
aws ecr describe-repositories
```

出力:

```
{
    "repositories": [
        {
            "registryId": "012345678910",
            "repositoryName": "ubuntu",
            "repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-west-2:012345678910:repository/ubuntu"
```

```
        },
        {
            "registryId": "012345678910",
            "repositoryName": "test",
            "repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-west-2:012345678910:repository/test"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeRepositories」を参照してください。

### get-authorization-token

次のコード例は、get-authorization-token を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デフォルトレジストリ用の認可トークンを取得する場合

次のコマンド get-authorization-token の例では、デフォルトレジストリ用の認可トークンを取得します。

```
aws ecr get-authorization-token
```

出力:

```
{
    "authorizationData": [
        {
            "authorizationToken": "QVdTOkN...",
            "expiresAt": 1448875853.241,
            "proxyEndpoint": "https://123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAuthorizationToken」を参照してください。

### get-download-url-for-layer

次のコード例は、get-download-url-for-layer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レイヤーのダウンロード URL を取得するには

次の get-download-url-for-layer の例は、cluster-autoscaler リポジトリ内のダイジェスト sha256:6171c7451a50945f8ddd72f7732cc04d7a0d1f48138a426b2e64387fdeb834ed を含むレイヤーのダウンロード URL を示しています。

```
aws ecr get-download-url-for-layer \
    --repository-name cluster-autoscaler  \
    --layer-
digest sha256:6171c7451a50945f8ddd72f7732cc04d7a0d1f48138a426b2e64387fdeb834ed
```

出力:

```
{
    "downloadUrl": "https://prod-us-west-2-starport-layer-bucket.s3.us-
west-2.amazonaws.com/e501-012345678910-9cb60dc0-7284-5643-3987-
da6dac0465f0/04620aac-66a5-4167-8232-55ee7ef6d565?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-
SHA256&X-Amz-Date=20190814T220617Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=3600&X-
Amz-Credential=AKIA32P3D2JDNMVAJLGF%2F20190814%2Fus-west-2%2Fs3%2Faws4_request&X-
Amz-Signature=9161345894947a1672467a0da7a1550f2f7157318312fe4941b59976239c3337",
    "layerDigest":
 "sha256:6171c7451a50945f8ddd72f7732cc04d7a0d1f48138a426b2e64387fdeb834ed"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDownloadUrlForLayer」を参照してください。

### get-lifecycle-policy-preview

次のコード例は、get-lifecycle-policy-preview を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ライフサイクルポリシープレビューの詳細を取得するには

次の get-lifecycle-policy-preview 例では、アカウントのデフォルトレジストリで指定されたリポジトリのライフサイクルポリシープレビューの結果を取得します。

コマンド:

```
aws ecr get-lifecycle-policy-preview \
    --repository-name "project-a/amazon-ecs-sample"
```

出力:

```
{
    "registryId": "012345678910",
    "repositoryName": "project-a/amazon-ecs-sample",
    "lifecyclePolicyText": "{\n    \"rules\": [\n        {\n
 \"rulePriority\": 1,\n            \"description\": \"Expire images older than 14
 days\",\n            \"selection\": {\n                \"tagStatus\": \"untagged\",
\n                \"countType\": \"sinceImagePushed\",\n                \"countUnit
\": \"days\",\n                \"countNumber\": 14\n            },\n
 \"action\": {\n                \"type\": \"expire\"\n            }\n        }\n
  ]\n}\n",
    "status": "COMPLETE",
    "previewResults": [],
    "summary": {
        "expiringImageTotalCount": 0
    }
}
```

詳細については、「Amazon ECR ユーザーガイド」の「ライフサイクルポリシー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetLifecyclePolicyPreview」を参照してください。

### get-lifecycle-policy

次のコード例は、get-lifecycle-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ライフサイクルポリシーを取得するには

次の get-lifecycle-policy 例では、アカウントのデフォルトレジストリで、指定されたリポジトリのライフサイクルポリシーの詳細を表示します。

```
aws ecr get-lifecycle-policy \
    --repository-name "project-a/amazon-ecs-sample"
```

出力:

```
{
     "registryId": "123456789012",
     "repositoryName": "project-a/amazon-ecs-sample",
     "lifecyclePolicyText": "{\"rules\":[{\"rulePriority\":1,\"description\":
\"Expire images older than 14 days\",\"selection\":{\"tagStatus\":\"untagged\",
\"countType\":\"sinceImagePushed\",\"countUnit\":\"days\",\"countNumber\":14},
\"action\":{\"type\":\"expire\"}}]}",
     "lastEvaluatedAt": 1504295007.0
}
```

詳細については、「Amazon ECR ユーザーガイド」の「ライフサイクルポリシー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetLifecyclePolicy」を参照してください。

### get-login-password

次のコード例は、get-login-password を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レジストリに認証するパスワードを取得するには

次の get-login-password は、IAM プリンシパルがアクセスできる Amazon ECR レジストリに対して認証するために、選択したコンテナクライアントで使用できるパスワードを示しています。

```
aws ecr get-login-password
```

出力:

```
<password>
```

Docker CLI で使用するには、get-login-password コマンドの出力を docker login コマンドにパイプします。パスワードを取得するときは、Amazon ECR レジストリが存在するのと同じリージョンを指定する必要があります。

```
aws ecr get-login-password \
    --region <region>
 \
| docker login \
    --username AWS \
    --password-stdin <aws_account_id>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com
```

詳細については、「Amazon ECR ユーザーガイド」の「レジストリの認証」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetLoginPassword」を参照してください。

### get-login

次のコード例は、get-login を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デフォルトのレジストリに Docker ログインコマンドを取得するには

この例では、デフォルトの Amazon ECR レジストリにログインするために使用できるコマンドをプリントします。

コマンド:

```
aws ecr get-login
```

出力:

```
docker login -u AWS -p <password> -e none https://
<aws_account_id>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com
```

別のアカウントのレジストリにログインするには

この例では、他のアカウントに関連付けられた Amazon ECR レジストリにログインするために使用できる 1 つ以上のコマンドをプリントします。

コマンド:

```
aws ecr get-login --registry-ids 012345678910 023456789012
```

出力:

```
docker login -u <username> -p <token-1> -e none <endpoint-1>
docker login -u <username> -p <token-2> -e none <endpoint-2>
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetLogin」を参照してください。

### get-repository-policy

次のコード例は、get-repository-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリのリポジトリポリシーを取得するには

次の get-repository-policy の例では、cluster-autoscaler リポジトリのリポジトリポリシーの詳細を表示します。

```
aws ecr get-repository-policy \
    --repository-name cluster-autoscaler
```

出力:

```
{
    "registryId": "012345678910",
    "repositoryName": "cluster-autoscaler",
    "policyText": "{\n  \"Version\" : \"2008-10-17\",\n  \"Statement\" : [ {\n
 \"Sid\" : \"allow public pull\",\n    \"Effect\" : \"Allow\",\n    \"Principal\" :
 \"*\",\n    \"Action\" : [ \"ecr:BatchCheckLayerAvailability\", \"ecr:BatchGetImage
\", \"ecr:GetDownloadUrlForLayer\" ]\n  } ]\n}"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRepositoryPolicy」を参照してください。

### initiate-layer-upload

次のコード例は、initiate-layer-upload を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イメージレイヤーのアップロードを開始するには

次の initiate-layer-upload 例では、layer-test リポジトリへのイメージレイヤーのアップロードを開始します。

```
aws ecr initiate-layer-upload \
    --repository-name layer-test
```

出力:

```
{
    "partSize": 10485760,
    "uploadId": "6cb64b8a-9378-0e33-2ab1-b780fab8a9e9"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「InitiateLayerUpload」を参照してください。

### list-images

次のコード例は、list-images を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリ内のイメージを一覧表示するには

次の list-images の例は、cluster-autoscaler リポジトリ内のイメージのリストを表示します。

```
aws ecr list-images \
    --repository-name cluster-autoscaler
```

出力:

```
{
    "imageIds": [
```

```
        {
            "imageDigest":
 "sha256:99c6fb4377e9a420a1eb3b410a951c9f464eff3b7dbc76c65e434e39b94b6570",
            "imageTag": "v1.13.8"
        },
        {
            "imageDigest":
 "sha256:99c6fb4377e9a420a1eb3b410a951c9f464eff3b7dbc76c65e434e39b94b6570",
            "imageTag": "v1.13.7"
        },
        {
            "imageDigest":
 "sha256:4a1c6567c38904384ebc64e35b7eeddd8451110c299e3368d2210066487d97e5",
            "imageTag": "v1.13.6"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListImages」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリのタグを一覧表示するには

次の list-tags-for-resource の例は、hello-world リポジトリに関連するタグのリストを表示します。

```
aws ecr list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:ecr:us-west-2:012345678910:repository/hello-world
```

出力:

```
{
    "tags": [
        {
            "Key": "Stage",
            "Value": "Integ"
```

```
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### put-image-scanning-configuration

次のコード例は、put-image-scanning-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリのイメージスキャン設定を更新するには

次の put-image-scanning-configuration 例では、指定されたリポジトリのイメージスキャン設定を更新します。

```
aws ecr put-image-scanning-configuration \
    --repository-name sample-repo \
    --image-scanning-configuration scanOnPush=true
```

出力:

```
{
   "registryId": "012345678910",
   "repositoryName": "sample-repo",
   "imageScanningConfiguration": {
     "scanOnPush": true
   }
}
```

詳細については、「Amazon ECR ユーザーガイド」の「イメージスキャン」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutImageScanningConfiguration」を参照してください。

### put-image-tag-mutability

次のコード例は、put-image-tag-mutability を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリのイメージタグの変更可能性の設定を更新するには

次の put-image-tag-mutability の例では、タグのイミュータビリティを確保するため指定されたリポジトリを設定します。これにより、リポジトリ内のすべてのイメージタグが上書きされるのを防ぎます。

```
aws ecr put-image-tag-mutability \
    --repository-name hello-repository \
    --image-tag-mutability IMMUTABLE
```

出力:

```
{
   "registryId": "012345678910",
   "repositoryName": "sample-repo",
   "imageTagMutability": "IMMUTABLE"
}
```

詳細については、「Amazon ECR ユーザーガイド」の「イメージタグの変更可能性」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutImageTagMutability」を参照してください。

### put-image

次のコード例は、put-image を使用する方法を示しています。

AWS CLI

マニフェストを使用してイメージにタグを付け直すには

次の put-image 例では、既存のイメージマニフェストを使用して hello-world リポジトリに新しいタグを作成します。

```
aws ecr put-image \
    --repository-name hello-world \
    --image-tag 2019.08 \
    --image-manifest file://hello-world.manifest.json
```

hello-world.manifest.json の内容:

```
{
    "schemaVersion": 2,
    "mediaType": "application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json",
    "config": {
        "mediaType": "application/vnd.docker.container.image.v1+json",
        "size": 5695,
        "digest":
 "sha256:cea5fe7701b7db3dd1c372f3cea6f43cdda444fcc488f530829145e426d8b980"
    },
    "layers": [
        {
            "mediaType": "application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip",
            "size": 39096921,
            "digest":
 "sha256:d8868e50ac4c7104d2200d42f432b661b2da8c1e417ccfae217e6a1e04bb9295"
        },
        {
            "mediaType": "application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip",
            "size": 57938,
            "digest":
 "sha256:83251ac64627fc331584f6c498b3aba5badc01574e2c70b2499af3af16630eed"
        },
        {
            "mediaType": "application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip",
            "size": 423,
            "digest":
 "sha256:589bba2f1b36ae56f0152c246e2541c5aa604b058febfcf2be32e9a304fec610"
        },
        {
            "mediaType": "application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip",
            "size": 680,
            "digest":
 "sha256:d62ecaceda3964b735cdd2af613d6bb136a52c1da0838b2ff4b4dab4212bcb1c"
        },
        {
            "mediaType": "application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip",
            "size": 162,
            "digest":
 "sha256:6d93b41cfc6bf0d2522b7cf61588de4cd045065b36c52bd3aec2ba0622b2b22b"
        },
        {
            "mediaType": "application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip",
```

```
            "size": 28268840,
            "digest":
 "sha256:6986b4d4c07932c680b3587f2eac8b0e013568c003cc23b04044628a5c5e599f"
        },
        {
            "mediaType": "application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip",
            "size": 35369152,
            "digest":
 "sha256:8c5ec60f10102dc8da0649d866c7c2f706e459d0bdc25c83ad2de86f4996c276"
        },
        {
            "mediaType": "application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip",
            "size": 155,
            "digest":
 "sha256:cde50b1c594539c5f67cbede9aef95c9ae321ccfb857f7b251b45b84198adc85"
        },
        {
            "mediaType": "application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip",
            "size": 28737,
            "digest":
 "sha256:2e102807ab72a73fc9abf53e8c50e421bdc337a0a8afcb242176edeec65977e4"
        },
        {
            "mediaType": "application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip",
            "size": 190,
            "digest":
 "sha256:fc379bbd5ed37808772bef016553a297356c59b8f134659e6ee4ecb563c2f5a7"
        },
        {
            "mediaType": "application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip",
            "size": 28748,
            "digest":
 "sha256:021db240dfccf5a1aff19507d17c0177e5888e518acf295b52204b1825e8b7ee"
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "image": {
        "registryId": "130757420319",
        "repositoryName": "hello-world",
```

```
        "imageId": {
            "imageDigest":
 "sha256:8ece96b74f87652876199d83bd107d0435a196133af383ac54cb82b6cc5283ae",
            "imageTag": "2019.08"
        },
        "imageManifest": "{\n  \"schemaVersion\": 2,\n  \"mediaType
\": \"application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json
\",\n  \"config\": {\n    \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.container.image.v1+json\",\n    \"size\": 5695,\n    \"digest\":
 \"sha256:cea5fe7701b7db3dd1c372f3cea6f43cdda444fcc488f530829145e426d8b980\"\n
  },\n  \"layers\": [\n    {\n      \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n      \"size\": 39096921,\n      \"digest
\": \"sha256:d8868e50ac4c7104d2200d42f432b661b2da8c1e417ccfae217e6a1e04bb9295\"\n
  },\n    {\n      \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n      \"size\": 57938,\n      \"digest
\": \"sha256:83251ac64627fc331584f6c498b3aba5badc01574e2c70b2499af3af16630eed
\"\n    },\n    {\n      \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n      \"size\": 423,\n      \"digest\":
 \"sha256:589bba2f1b36ae56f0152c246e2541c5aa604b058febfcf2be32e9a304fec610\"\n    },
\n    {\n      \"mediaType\": \"application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",
\n      \"size\": 680,\n      \"digest\":
 \"sha256:d62ecaceda3964b735cdd2af613d6bb136a52c1da0838b2ff4b4dab4212bcb1c
\"\n    },\n    {\n      \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n      \"size\": 162,\n      \"digest
\": \"sha256:6d93b41cfc6bf0d2522b7cf61588de4cd045065b36c52bd3aec2ba0622b2b22b
\"\n    },\n    {\n      \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n      \"size\": 28268840,\n      \"digest
\": \"sha256:6986b4d4c07932c680b3587f2eac8b0e013568c003cc23b04044628a5c5e599f
\"\n    },\n    {\n      \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n      \"size\": 35369152,\n      \"digest
\": \"sha256:8c5ec60f10102dc8da0649d866c7c2f706e459d0bdc25c83ad2de86f4996c276\"\n
  },\n    {\n      \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n      \"size\": 155,\n      \"digest\":
 \"sha256:cde50b1c594539c5f67cbede9aef95c9ae321ccfb857f7b251b45b84198adc85\"\n    },
\n    {\n      \"mediaType\": \"application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",
\n      \"size\": 28737,\n      \"digest\":
 \"sha256:2e102807ab72a73fc9abf53e8c50e421bdc337a0a8afcb242176edeec65977e4\"\n    },
\n    {\n      \"mediaType\": \"application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",
\n      \"size\": 190,\n      \"digest\":
 \"sha256:fc379bbd5ed37808772bef016553a297356c59b8f134659e6ee4ecb563c2f5a7\"\n    },
\n    {\n      \"mediaType\": \"application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",
\n      \"size\": 28748,\n      \"digest\":
 \"sha256:021db240dfccf5a1aff19507d17c0177e5888e518acf295b52204b1825e8b7ee\"\n
  }\n  ]\n}\n"
```

```
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutImage」を参照してください。

### put-lifecycle-policy

次のコード例は、put-lifecycle-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ライフサイクルポリシーを作成するには

次の put-lifecycle-policy 例では、アカウントのデフォルトレジストリに指定されたリポジトリのライフサイクルポリシーを作成します。

```
aws ecr put-lifecycle-policy \
    --repository-name "project-a/amazon-ecs-sample" \
    --lifecycle-policy-text "file://policy.json"
```

policy.json の内容:

```
{
   "rules": [
       {
           "rulePriority": 1,
           "description": "Expire images older than 14 days",
           "selection": {
               "tagStatus": "untagged",
               "countType": "sinceImagePushed",
               "countUnit": "days",
               "countNumber": 14
           },
           "action": {
               "type": "expire"
           }
       }
   ]
}
```

出力:

```
{
   "registryId": "<aws_account_id>",
   "repositoryName": "project-a/amazon-ecs-sample",
   "lifecyclePolicyText": "{\"rules\":[{\"rulePriority\":1,\"description\":\"Expire
 images older than 14 days\",\"selection\":{\"tagStatus\":\"untagged\",\"countType
\":\"sinceImagePushed\",\"countUnit\":\"days\",\"countNumber\":14},\"action\":
{\"type\":\"expire\"}}]}"
}
```

詳細については、「Amazon ECR ユーザーガイド」の「ライフサイクルポリシー」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PutLifeCyclePolicy」を参照してください。

### set-repository-policy

次のコード例は、set-repository-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリのリポジトリポリシーを設定するには

次の set-repository-policy の例では、ファイルに含まれるリポジトリポリシーを cluster-autoscaler リポジトリにアタッチします。

```
aws ecr set-repository-policy \
    --repository-name cluster-autoscaler \
    --policy-text file://my-policy.json
```

my-policy.json の内容:

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement" : [
        {
            "Sid" : "allow public pull",
            "Effect" : "Allow",
            "Principal" : "*",
            "Action" : [
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
```

```
                "ecr:BatchGetImage",
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
            ]
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "registryId": "012345678910",
    "repositoryName": "cluster-autoscaler",
    "policyText": "{\n  \"Version\" : \"2008-10-17\",\n  \"Statement\" : [ {\n
 \"Sid\" : \"allow public pull\",\n    \"Effect\" : \"Allow\",\n    \"Principal\" :
 \"*\",\n    \"Action\" : [ \"ecr:BatchCheckLayerAvailability\", \"ecr:BatchGetImage
\", \"ecr:GetDownloadUrlForLayer\" ]\n  } ]\n}"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetRepositoryPolicy」を参照してください。

### start-image-scan

次のコード例は、start-image-scan を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イメージ脆弱性スキャンを開始するには

次の start-image-scan 例では、イメージスキャンを開始し、指定されたリポジトリのイメージダイジェストで指定します。

```
aws ecr start-image-scan \
    --repository-name sample-repo \
    --image-
id imageDigest=sha256:74b2c688c700ec95a93e478cdb959737c148df3fbf5ea706abe0318726e885e6
```

出力:

```
{
```

```
    "registryId": "012345678910",
    "repositoryName": "sample-repo",
    "imageId": {
        "imageDigest":
 "sha256:74b2c688c700ec95a93e478cdb959737c148df3fbf5ea706abe0318726e885e6"
    },
    "imageScanStatus": {
        "status": "IN_PROGRESS"
    }
}
```

詳細については、「Amazon ECR ユーザーガイド」の「イメージスキャン」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartImageScan」を参照してください。

### start-lifecycle-policy-preview

次のコード例は、start-lifecycle-policy-preview を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ライフサイクルポリシーのプレビューを作成するには

次の start-lifecycle-policy-preview の例では、指定されたリポジトリに対して JSON ファイルで定義されたライフサイクルポリシーのプレビューを作成します。

```
aws ecr start-lifecycle-policy-preview \
    --repository-name "project-a/amazon-ecs-sample" \
    --lifecycle-policy-text "file://policy.json"
```

policy.json の内容:

```
{
    "rules": [
        {
            "rulePriority": 1,
            "description": "Expire images older than 14 days",
            "selection": {
                "tagStatus": "untagged",
```

```
                "countType": "sinceImagePushed",
                "countUnit": "days",
                "countNumber": 14
            },
            "action": {
                "type": "expire"
            }
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "registryId": "012345678910",
    "repositoryName": "project-a/amazon-ecs-sample",
    "lifecyclePolicyText": "{\n    \"rules\": [\n        {\n
 \"rulePriority\": 1,\n            \"description\": \"Expire images older than 14
 days\",\n            \"selection\": {\n                \"tagStatus\": \"untagged\",
\n                \"countType\": \"sinceImagePushed\",\n                \"countUnit
\": \"days\",\n                \"countNumber\": 14\n            },\n
 \"action\": {\n                \"type\": \"expire\"\n            }\n        }\n
  ]\n}\n",
    "status": "IN_PROGRESS"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartLifecyclePolicyPreview」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリにタグを付けるには

次の tag-resource の例では、hello-world レポジトリのキー Stage と値 Integ でタグを設定します。

```
aws ecr tag-resource \
```

```
    --resource-arn arn:aws:ecr:us-west-2:012345678910:repository/hello-world \
    --tags Key=Stage,Value=Integ
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリのタグを解除するには

次の untag-resource の例では、Stage というキーのタグを hello-world リポジトリから削除します。

```
aws ecr untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:ecr:us-west-2:012345678910:repository/hello-world \
    --tag-keys Stage
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### upload-layer-part

次のコード例は、upload-layer-part を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レイヤーパートをアップロードするには

以下の upload-layer-part は、イメージレイヤーパートを layer-test リポジトリにアップロードします。

```
aws ecr upload-layer-part \
```

```
    --repository-name layer-test \
    --upload-id 6cb64b8a-9378-0e33-2ab1-b780fab8a9e9 \
    --part-first-byte 0 \
    --part-last-byte 8323314 \
    --layer-part-blob file:///var/lib/docker/image/overlay2/layerdb/sha256/
ff986b10a018b48074e6d3a68b39aad8ccc002cdad912d4148c0f92b3729323e/layer.b64
```

出力:

```
{
    "uploadId": "6cb64b8a-9378-0e33-2ab1-b780fab8a9e9",
    "registryId": "012345678910",
    "lastByteReceived": 8323314,
    "repositoryName": "layer-test"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UploadLayerPart」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Amazon ECR パブリックの例

次のコード例は、Amazon ECR Public で AWS Command Line Interfaceを使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `batch-delete-image`

次のコード例は、batch-delete-image を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: イメージダイジェスト ID を使用してイメージを削除するために、パブリックレジストリ内のリポジトリからイメージとそのすべてのタグが削除される

次の batch-delete-image の例では、イメージダイジェストを指定してイメージを削除します。

```
aws ecr-public batch-delete-image \
    --repository-name project-a/nginx-web-app \
    --image-
ids imageDigest=sha256:b1f9deb5fe3711a3278379ebbcaefbc5d70a2263135db86bd27a0dae150546c2
```

出力:

```
{
"imageIds": [
    {
        "imageDigest":
 "sha256:b1f9deb5fe3711a3278379ebbcaefbc5d70a2263135db86bd27a0dae150546c2",
        "imageTag": "latest"
    }
],
"failures": []
}
```

詳細については、Amazon ECR Public ユーザーガイドの「パブリックリポジトリからのイメージの削除」を参照してください。

例 2: リポジトリから削除するイメージに関連付けられているタグを指定してイメージを削除するには

次の batch-delete-image の例では、パブリックレジストリ内の project-a/nginx-web-app という名前のイメージリポジトリに関連付けられているタグを指定してイメージを削除します。タグが 1 つしかない場合、このコマンドを実行すると、イメージが削除されます。同じイメージに複数のタグがある場合は、1 つのタグを指定すると、そのタグのみがリポジトリから削除され、イメージ自体は削除されません。

```
aws ecr-public batch-delete-image \
    --repository-name project-a/nginx-web-app \
```

```
    --image-ids imageTag=_temp
```

出力:

```
{
    "imageIds": [
        {
            "imageDigest":
 "sha256:f7a86a0760e2f8d7eff07e515fc87bf4bac45c35376c06f9a280f15ecad6d7e0",
            "imageTag": "_temp"
        }
    ],
    "failures": []
}
```

詳細については、Amazon ECR Public ユーザーガイドの「パブリックリポジトリからのイメージの削除」を参照してください。

例 3: パブリックレジストリ内のリポジトリに対するリクエストで複数のイメージタグまたはイメージダイジェストを指定して、複数のイメージを削除するには

次の batch-delete-image の例では、リクエストで複数のイメージタグまたはイメージダイジェストを指定することで、project-a/nginx-web-app という名前のリポジトリから複数のイメージを削除します。

```
aws ecr-public batch-delete-image \
    --repository-name project-a/nginx-web-app \
    --image-ids imageTag=temp2.0
  imageDigest=sha256:47ba980bc055353d9c0af89b1894f68faa43ca93856917b8406316be86f01278
```

出力:

```
{
     "imageIds": [
         {
             "imageDigest":
 "sha256:47ba980bc055353d9c0af89b1894f68faa43ca93856917b8406316be86f01278"
         },
         {
             "imageDigest":
 "sha256:f7a86a0760e2f8d7eff07e515fc87bf4bac45c35376c06f9a280f15ecad6d7e0",
```

```
            "imageTag": "temp2.0"
        }
    ],
    "failures": []
}
```

詳細については、Amazon ECR Public ユーザーガイドの「パブリックリポジトリからのイメージの削除」を参照してください。

例 4: レジストリ ID とイメージダイジェスト ID を使用してクロス AWS アカウントのイメージを削除するために、パブリックレジストリ内のリポジトリからイメージとそのすべてのタグが削除される

次の batch-delete-image の例では、クロス AWS アカウントのイメージダイジェストを指定してイメージを削除します。

```
aws ecr-public batch-delete-image \
    --registry-id 123456789098 \
    --repository-name project-a/nginx-web-app \
    --image-
ids imageDigest=sha256:b1f9deb5fe3711a3278379ebbcaefbc5d70a2263135db86bd27a0dae150546c2
 \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "imageIds": [
        {
            "imageDigest":
 "sha256:b1f9deb5fe3711a3278379ebbcaefbc5d70a2263135db86bd27a0dae150546c2",
            "imageTag": "temp2.0"
        }
    ],
    "failures": []
}
```

詳細については、Amazon ECR Public ユーザーガイドの「パブリックリポジトリからのイメージの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchDeleteImage」を参照してください。

### create-repository

次のコード例は、create-repository を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: パブリックレジストリにリポジトリを作成するには

次の create-repository の例では、パブリックレジストリに project-a/nginx-web-app という名前のリポジトリを作成します。

```
aws ecr-public create-repository \
    --repository-name project-a/nginx-web-app
```

出力:

```
{
    "repository": {
        "repositoryArn": "arn:aws:ecr-public::123456789012:repository/project-a/
nginx-web-app",
        "registryId": "123456789012",
        "repositoryName": "project-a/nginx-web-app",
        "repositoryUri": "public.ecr.aws/public-registry-custom-alias/project-a/
nginx-web-app",
        "createdAt": "2024-07-01T21:08:55.131000+00:00"
    },
    "catalogData": {}
}
```

詳細については、Amazon ECR Public ユーザーガイドの「パブリックリポジトリの作成」を参照してください。

例 2: リポジトリ内のイメージと互換性があるリポジトリ、システム、およびオペレーションアーキテクチャの内容を簡単に記述して、パブリックレジストリにリポジトリを作成するには

次の create-repository の例では、パブリックレジストリに project-a/nginx-web-app という名前のリポジトリを作成し、そのリポジトリの内容について、さらに、そのリポジトリ内のイメージと互換性のあるシステムとオペレーティングアーキテクチャについて、簡単な説明を追加します。

```
aws ecr-public create-repository \
```

```
    --repository-name project-a/nginx-web-app \
    --catalog-data 'description=My project-a ECR Public
 Repository,architectures=ARM,ARM 64,x86,x86-64,operatingSystems=Linux'
```

出力:

```
{
    "repository": {
        "repositoryArn": "arn:aws:ecr-public::123456789012:repository/project-a/
nginx-web-app",
        "registryId": "123456789012",
        "repositoryName": "project-a/nginx-web-app",
        "repositoryUri": "public.ecr.aws/public-registry-custom-alias/project-a/
nginx-web-app",
        "createdAt": "2024-07-01T21:23:20.455000+00:00"
    },
    "catalogData": {
        "description": "My project-a ECR Public Repository",
        "architectures": [
            "ARM",
            "ARM 64",
            "x86",
            "x86-64"
        ],
        "operatingSystems": [
            "Linux"
        ]
    }
}
```

詳細については、Amazon ECR Public ユーザーガイドの「パブリックリポジトリの作成」を参照してください。

例 3: logoImageBlob、aboutText、usageText、タグ情報と一緒にパブリックレジストリにリポジトリを作成するには

次の `create-repository` の例では、project-a/nginx-web-app という名前のリポジトリを、logoImageBlob、aboutText、usageText、タグ情報と一緒にパブリックレジストリに作成します。

```
aws ecr-public create-repository \
    --cli-input-json file://myfile.json
```

myfile.json の内容:


```
{
    "repositoryName": "project-a/nginx-web-app",
    "catalogData": {
        "description": "My project-a ECR Public Repository",
        "architectures": [
            "ARM",
            "ARM 64",
            "x86",
            "x86-64"
        ],
        "operatingSystems": [
            "Linux"
        ],
        "logoImageBlob": "iVBORw0KGgoA<<truncated-for-better-reading>>ErkJggg==",
        "aboutText": "## Quick reference\n\nMaintained by: [the Amazon Linux Team]
(https://github.com/aws/amazon-linux-docker-images)\n\nWhere to get help: [the
 Docker Community Forums](https://forums.docker.com/), [the Docker Community Slack]
(https://dockr.ly/slack), or [Stack Overflow](https://stackoverflow.com/search?
tab=newest&q=docker)\n\n## Supported tags and respective `dockerfile` links\n\n*
 [`2.0.20200722.0`, `2`, `latest`](https://github.com/amazonlinux/container-images/
blob/03d54f8c4d522bf712cffd6c8f9aafba0a875e78/Dockerfile)\n* [`2.0.20200722.0-
with-sources`, `2-with-sources`, `with-sources`](https://github.com/
amazonlinux/container-images/blob/1e7349845e029a2e6afe6dc473ef17d052e3546f/
Dockerfile)\n* [`2018.03.0.20200602.1`, `2018.03`, `1`](https://github.com/
amazonlinux/container-images/blob/f10932e08c75457eeb372bf1cc47ea2a4b8e98c8/
Dockerfile)\n* [`2018.03.0.20200602.1-with-sources`, `2018.03-with-sources`,
 `1-with-sources`](https://github.com/amazonlinux/container-images/
blob/8c9ee491689d901aa72719be0ec12087a5fa8faf/Dockerfile)\n\n## What is Amazon
 Linux?\n\nAmazon Linux is provided by Amazon Web Services (AWS). It is designed
 to provide a stable, secure, and high-performance execution environment for
 applications running on Amazon EC2. The full distribution includes packages that
 enable easy integration with AWS, including launch configuration tools and many
 popular AWS libraries and tools. AWS provides ongoing security and maintenance
 updates to all instances running Amazon Linux.\n\nThe Amazon Linux container image
 contains a minimal set of packages. To install additional packages, [use `yum`]
(https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/managing-software.html).\n\nAWS
 provides two versions of Amazon Linux: [Amazon Linux 2](https://aws.amazon.com/
amazon-linux-2/) and [Amazon Linux AMI](https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/).
\n\nFor information on security updates for Amazon Linux, please refer to [Amazon
 Linux 2 Security Advisories](https://alas.aws.amazon.com/alas2.html) and [Amazon
 Linux AMI Security Advisories](https://alas.aws.amazon.com/). Note that Docker
 Hub's vulnerability scanning for Amazon Linux is currently based on RPM versions,
```

```
 which does not reflect the state of backported patches for vulnerabilities.\n
\n## Where can I run Amazon Linux container images?\n\nYou can run Amazon Linux
 container images in any Docker based environment. Examples include, your laptop,
 in Amazon EC2 instances, and Amazon ECS clusters.\n\n## License\n\nAmazon Linux is
 available under the [GNU General Public License, version 2.0](https://github.com/
aws/amazon-linux-docker-images/blob/master/LICENSE). Individual software packages
 are available under their own licenses; run `rpm -qi [package name]` or check
 `/usr/share/doc/[package name]-*` and `/usr/share/licenses/[package name]-*` for
 details.\n\nAs with all Docker images, these likely also contain other software
 which may be under other licenses (such as Bash, etc from the base distribution,
 along with any direct or indirect dependencies of the primary software being
 contained).\n\nSome additional license information which was able to be auto-
detected might be found in [the `repo-info` repository's `amazonlinux/` directory]
(https://github.com/docker-library/repo-info/tree/master/repos/amazonlinux).\n\n##
 Security\n\nFor information on security updates for Amazon Linux, please refer
 to [Amazon Linux 2 Security Advisories](https://alas.aws.amazon.com/alas2.html)
 and [Amazon Linux AMI Security Advisories](https://alas.aws.amazon.com/). Note
 that Docker Hub's vulnerability scanning for Amazon Linux is currently based
 on RPM versions, which does not reflect the state of backported patches for
 vulnerabilities.",
       "usageText": "## Supported architectures\n\namd64, arm64v8\n\n## Where
 can I run Amazon Linux container images?\n\nYou can run Amazon Linux container
 images in any Docker based environment. Examples include, your laptop, in Amazon
 EC2 instances, and ECS clusters.\n\n## How do I install a software package from
 Extras repository in Amazon Linux 2?\n\nAvailable packages can be listed with the
 `amazon-linux-extras` command. Packages can be installed with the `amazon-linux-
extras install <package>` command. Example: `amazon-linux-extras install rust1`\n
\n## Will updates be available for Amazon Linux containers?\n\nSimilar to the Amazon
 Linux images for Amazon EC2 and on-premises use, Amazon Linux container images will
 get ongoing updates from Amazon in the form of security updates, bug fix updates,
 and other enhancements. Security bulletins for Amazon Linux are available at
 https://alas.aws.amazon.com/\n\n## Will AWS Support the current version of Amazon
 Linux going forward?\n\nYes; in order to avoid any disruption to your existing
 applications and to facilitate migration to Amazon Linux 2, AWS will provide
 regular security updates for Amazon Linux 2018.03 AMI and container image for 2
 years after the final LTS build is announced. You can also use all your existing
 support channels such as AWS Support and Amazon Linux Discussion Forum to continue
 to submit support requests."
   },
   "tags": [
       {
           "Key": "Name",
           "Value": "project-a/nginx-web-app"
       },
```

```
        {
            "Key": "Environment",
            "Value": "Prod"
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "repository": {
        "repositoryArn": "arn:aws:ecr-public::123456789012:repository/project-a/
nginx-web-app",
        "registryId": "123456789012",
        "repositoryName": "project-a/nginx-web-app",
        "repositoryUri": "public.ecr.aws/public-registry-custom-alias/project-a/
nginx-web-app",
        "createdAt": "2024-07-01T21:53:05.749000+00:00"
    },
    "catalogData": {
        "description": "My project-a ECR Public Repository",
        "architectures": [
            "ARM",
            "ARM 64",
            "x86",
            "x86-64"
        ],
        "operatingSystems": [
            "Linux"
        ],
        "logoUrl": "https://d3g9o9u8re44ak.cloudfront.net/
logo/23861450-4b9b-403c-9a4c-7aa0ef140bb8/2f9bf5a7-a32f-45b4-b5cd-c5770a35e6d7.png",
        "aboutText": "## Quick reference\n\nMaintained by: [the Amazon Linux Team]
(https://github.com/aws/amazon-linux-docker-images)\n\nWhere to get help: [the
 Docker Community Forums](https://forums.docker.com/), [the Docker Community Slack]
(https://dockr.ly/slack), or [Stack Overflow](https://stackoverflow.com/search?
tab=newest&q=docker)\n\n## Supported tags and respective `dockerfile` links\n\n*
 [`2.0.20200722.0`, `2`, `latest`](https://github.com/amazonlinux/container-images/
blob/03d54f8c4d522bf712cffd6c8f9aafba0a875e78/Dockerfile)\n* [`2.0.20200722.0-
with-sources`, `2-with-sources`, `with-sources`](https://github.com/
amazonlinux/container-images/blob/1e7349845e029a2e6afe6dc473ef17d052e3546f/
Dockerfile)\n* [`2018.03.0.20200602.1`, `2018.03`, `1`](https://github.com/
amazonlinux/container-images/blob/f10932e08c75457eeb372bf1cc47ea2a4b8e98c8/
```

Dockerfile)\n* [`2018.03.0.20200602.1-with-sources`, `2018.03-with-sources`,
 `1-with-sources`](https://github.com/amazonlinux/container-images/
blob/8c9ee491689d901aa72719be0ec12087a5fa8faf/Dockerfile)\n\n## What is Amazon
 Linux?\n\nAmazon Linux is provided by Amazon Web Services (AWS). It is designed
 to provide a stable, secure, and high-performance execution environment for
 applications running on Amazon EC2. The full distribution includes packages that
 enable easy integration with AWS, including launch configuration tools and many
 popular AWS libraries and tools. AWS provides ongoing security and maintenance
 updates to all instances running Amazon Linux.\n\nThe Amazon Linux container image
 contains a minimal set of packages. To install additional packages, [use `yum`]
(https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/managing-software.html).\n\nAWS
 provides two versions of Amazon Linux: [Amazon Linux 2](https://aws.amazon.com/
amazon-linux-2/) and [Amazon Linux AMI](https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/).
\n\nFor information on security updates for Amazon Linux, please refer to [Amazon
 Linux 2 Security Advisories](https://alas.aws.amazon.com/alas2.html) and [Amazon
 Linux AMI Security Advisories](https://alas.aws.amazon.com/). Note that Docker
 Hub's vulnerability scanning for Amazon Linux is currently based on RPM versions,
 which does not reflect the state of backported patches for vulnerabilities.\n
\n## Where can I run Amazon Linux container images?\n\nYou can run Amazon Linux
 container images in any Docker based environment. Examples include, your laptop,
 in Amazon EC2 instances, and Amazon ECS clusters.\n\n## License\n\nAmazon Linux is
 available under the [GNU General Public License, version 2.0](https://github.com/
aws/amazon-linux-docker-images/blob/master/LICENSE). Individual software packages
 are available under their own licenses; run `rpm -qi [package name]` or check
 `/usr/share/doc/[package name]-*` and `/usr/share/licenses/[package name]-*` for
 details.\n\nAs with all Docker images, these likely also contain other software
 which may be under other licenses (such as Bash, etc from the base distribution,
 along with any direct or indirect dependencies of the primary software being
 contained).\n\nSome additional license information which was able to be auto-
detected might be found in [the `repo-info` repository's `amazonlinux/` directory]
(https://github.com/docker-library/repo-info/tree/master/repos/amazonlinux).\n\n##
 Security\n\nFor information on security updates for Amazon Linux, please refer
 to [Amazon Linux 2 Security Advisories](https://alas.aws.amazon.com/alas2.html)
 and [Amazon Linux AMI Security Advisories](https://alas.aws.amazon.com/). Note
 that Docker Hub's vulnerability scanning for Amazon Linux is currently based
 on RPM versions, which does not reflect the state of backported patches for
 vulnerabilities.",
       "usageText": "## Supported architectures\n\namd64, arm64v8\n\n## Where
 can I run Amazon Linux container images?\n\nYou can run Amazon Linux container
 images in any Docker based environment. Examples include, your laptop, in Amazon
 EC2 instances, and ECS clusters.\n\n## How do I install a software package from
 Extras repository in Amazon Linux 2?\n\nAvailable packages can be listed with the
 `amazon-linux-extras` command. Packages can be installed with the `amazon-linux-
extras install <package>` command. Example: `amazon-linux-extras install rust1`\n

```
\n## Will updates be available for Amazon Linux containers?\n\nSimilar to the Amazon
 Linux images for Amazon EC2 and on-premises use, Amazon Linux container images will
 get ongoing updates from Amazon in the form of security updates, bug fix updates,
 and other enhancements. Security bulletins for Amazon Linux are available at
 https://alas.aws.amazon.com/\n\n## Will AWS Support the current version of Amazon
 Linux going forward?\n\nYes; in order to avoid any disruption to your existing
 applications and to facilitate migration to Amazon Linux 2, AWS will provide
 regular security updates for Amazon Linux 2018.03 AMI and container image for 2
 years after the final LTS build is announced. You can also use all your existing
 support channels such as AWS Support and Amazon Linux Discussion Forum to continue
 to submit support requests."
    }
}
```

詳細については、「Amazon ECR Public ユーザーガイド」の「パブリックリポジトリの作成」および「Amazon ECR Public ユーザーガイド」の「リポジトリカタログデータ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateRepository」を参照してください。

### delete-repository-policy

次のコード例は、delete-repository-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パブリックレジストリのリポジトリに関するポリシーを削除するには

次の delete-repository-policy の例では、AWS アカウントの ECR Public リポジトリに関するポリシーを削除します。

```
aws ecr-public delete-repository-policy \
     --repository-name project-a/nginx-web-app \
     --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "registryId": "123456789012",
    "repositoryName": "project-a/nginx-web-app",
```

```
    "policyText": "{\n  \"Version\" : \"2008-10-17\",\n  \"Statement\" : [ {\n
    \"Sid\" : \"AllowPush\",\n    \"Effect\" : \"Allow\",\n    \"Principal
\" : {\n      \"AWS\" : [ \"arn:aws:iam:"123456789012":user/eksuser1\",
 \"arn:aws:iam:"123456789012":user/admin\" ]\n    },\n    \"Action\" :
 [ \"ecr-public:BatchCheckLayerAvailability\", \"ecr-public:PutImage\",
 \"ecr-public:InitiateLayerUpload\", \"ecr-public:UploadLayerPart\", \"ecr-
public:CompleteLayerUpload\" ]\n  } ]\n}"
}
```

詳細については、Amazon ECR Public ユーザーガイドの「パブリックリポジトリのポリシーステートメントの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteRepositoryPolicy」を参照してください。

### `delete-repository`

次のコード例は、`delete-repository` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パブリックレジストリのリポジトリを削除するには

次の `delete-repository` の例では、パブリックレジストリから `project-a/nginx-web-app` という名前のリポジトリを削除します。

```
aws ecr-public delete-repository \
    --repository-name project-a/nginx-web-app
```

出力:

```
{
    "repository": {
        "repositoryArn": "arn:aws:ecr-public::123456789012:repository/project-a/
nginx-web-app",
        "registryId": "123456789012",
        "repositoryName": "project-a/nginx-web-app",
        "repositoryUri": "public.ecr.aws/public-registry-custom-alias/project-a/
nginx-web-app",
        "createdAt": "2024-07-01T22:14:50.103000+00:00"
    }
```

```
}
```

詳細については、Amazon ECR Public の「パブリックリポジトリの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteRepository」を参照してください。

### describe-image-tags

次のコード例は、describe-image-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: パブリックリポジトリのイメージタグの詳細を取得するには

次の describe-image-tags の例では、project-a/nginx-web-app サンプルリポジトリ内のイメージタグについて説明します。

```
aws ecr-public describe-image-tags \
    --repository-name project-a/nginx-web-app \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "imageTagDetails": [
        {
            "imageTag": "latest",
            "createdAt": "2024-07-10T22:29:00-05:00",
            "imageDetail": {
                "imageDigest":
 "sha256:b1f9deb5fe3711a3278379ebbcaefbc5d70a2263135db86bd27a0dae150546c2",
                "imageSizeInBytes": 121956548,
                "imagePushedAt": "2024-07-10T22:29:00-05:00",
                "imageManifestMediaType": "application/
vnd.docker.distribution.manifest.v2+json",
                "artifactMediaType": "application/
vnd.docker.container.image.v1+json"
            }
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeImageTags」を参照してください。

### describe-images

次のコード例は、describe-images を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: パブリックレジストリリポジトリ内のイメージの詳細を取得するには

次の describe-images の例では、パブリックレジストリ内の project-a/nginx-web-app という名前のリポジトリ内の imagesDetails の詳細を取得します。

```
aws ecr-public describe-images \
    --repository-name project-a/nginx-web-app \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "imageDetails": [
        {
            "registryId": "123456789012",
            "repositoryName": "project-a/nginx-web-app",
            "imageDigest":
 "sha256:0d8c93e72e82fa070d49565c00af32abbe8ddfd7f75e39f4306771ae0628c7e8",
            "imageTags": [
                "temp1.0"
            ],
            "imageSizeInBytes": 123184716,
            "imagePushedAt": "2024-07-23T11:32:49-05:00",
            "imageManifestMediaType": "application/
vnd.docker.distribution.manifest.v2+json",
            "artifactMediaType": "application/vnd.docker.container.image.v1+json"
        },
        {
            "registryId": "123456789012",
            "repositoryName": "project-a/nginx-web-app",
            "imageDigest":
 "sha256:b1f9deb5fe3711a3278379ebbcaefbc5d70a2263135db86bd27a0dae150546c2",
            "imageTags": [
```

```
                "temp2.0"
            ],
            "imageSizeInBytes": 121956548,
            "imagePushedAt": "2024-07-23T11:39:38-05:00",
            "imageManifestMediaType": "application/
vnd.docker.distribution.manifest.v2+json",
            "artifactMediaType": "application/vnd.docker.container.image.v1+json"
        },
        {
            "registryId": "123456789012",
            "repositoryName": "project-a/nginx-web-app",
            "imageDigest":
 "sha256:f7a86a0760e2f8d7eff07e515fc87bf4bac45c35376c06f9a280f15ecad6d7e0",
            "imageTags": [
                "temp3.0",
                "latest"
            ],
            "imageSizeInBytes": 232108879,
            "imagePushedAt": "2024-07-22T00:54:34-05:00",
            "imageManifestMediaType": "application/
vnd.docker.distribution.manifest.v2+json",
            "artifactMediaType": "application/vnd.docker.container.image.v1+json"
        }
    ]
}
```

詳細については、Amazon ECR Public の「パブリックリポジトリのイメージの詳細を取得する」を参照してください。

例 2: リポジトリからイメージを imageTags と imagePushedAt でソートして詳細を取得するには

次の `describe-images` の例では、パブリックレジストリ内の project-a/nginx-web-app という名前のリポジトリ内のイメージの詳細を取得します。

```
aws ecr-public describe-images \
    --repository-name project-a/nginx-web-app \
    --query 'sort_by(imageDetails,& imagePushedAt)[*].imageTags[*]' \
    --output text
```

出力:

```
temp3.0 latest
temp1.0
```

```
temp2.0
```

例 3: リポジトリにプッシュされた最後の 2 つのイメージタグを生成するためにリポジトリからイメージの詳細を取得するには

次の describe-images の例では、パブリックレジストリ内の project-a/nginx-web-app という名前のリポジトリからイメージタグの詳細を取得し、結果に対してクエリを実行して最初の 2 つのレコードのみを表示します。

```
aws ecr-public describe-images \
    --repository-name project-a/nginx-web-app  \
    --query 'sort_by(imageDetails,& imagePushedAt)[*].imageTags[*] | [0:2]' \
    --output text
```

出力:

```
temp3.0 latest
temp1.0
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeImages」を参照してください。

### describe-registries

次のコード例は、describe-registries を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パブリックレジストリ内のすべてのレジストリの詳細を取得するには

次の describe-registries の例では、アカウントのすべてのレジストリの詳細を取得します。

```
aws ecr-public describe-registries
```

出力:

```
{
 "registries": [
     {
```

```
        "registryId": "123456789012",
        "registryArn": "arn:aws:ecr-public::123456789012:registry/123456789012",
        "registryUri": "public.ecr.aws/publicregistrycustomalias",
        "verified": false,
        "aliases": [
            {
                "name": "publicregistrycustomalias",
                "status": "ACTIVE",
                "primaryRegistryAlias": true,
                "defaultRegistryAlias": true
            }
        ]
    }
    ]
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeRegistries」を参照してください。

### describe-repository

次のコード例は、describe-repository を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: パブリックレジストリ内のリポジトリの詳細を取得するには

次の describe-repositories の例では、パブリックレジストリ内の project-a/nginx-web-app という名前のリポジトリの詳細を取得します。

```
aws ecr-public describe-repositories \
    --repository-name project-a/nginx-web-app
```

出力:

```
{
    "repositories": [
        {
            "repositoryArn": "arn:aws:ecr-public::123456789012:repository/project-a/
nginx-web-app",
            "registryId": "123456789012",
            "repositoryName": "project-a/nginx-web-app",
```

```
            "repositoryUri": "public.ecr.aws/public-registry-custom-alias/project-a/
nginx-web-app",
            "createdAt": "2024-07-07T00:07:56.526000-05:00"
        }
    ]
}
```

例 2: パブリックレジストリ内のすべてのリポジトリの詳細を表形式で表示するには

次の describe-repositories の例では、パブリックレジストリ内のすべてのリポジトリの詳細を取得し、リポジトリ名を表形式で出力します。

```
aws ecr-public describe-repositories \
    --region us-east-1 \
    --output table \
    --query "repositories[*].repositoryName"
```

出力:

```
----------------------------
|   DescribeRepositories   |
+--------------------------+
|  project-a/nginx-web-app |
|  nginx                   |
|  myfirstrepo1            |
|  helm-test-chart         |
|  test-ecr-public         |
|  nginx-web-app           |
|  sample-repo             |
+--------------------------+
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeRepository」を参照してください。

### get-authorization-token

次のコード例は、get-authorization-token を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: IAM プリンシパルがアクセスできる Amazon ECR パブリックレジストリの認可トークンを取得するには

次の get-authorization-token の例では、AWS CLI を使用して認可トークンを取得し、環境変数に設定します。

```
aws ecr-public get-authorization-token \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "authorizationData": {
        "authorizationToken":
 "QVdTOmV5SndZWGxzYjJKJFHDSFKJHERWUY65IOU36TRYEGFNSDLRIUOTUYTHJKLDFGOcmFUQk9OSFV2UVV4a0x6Sm1
        "expiresAt": "2024-07-25T21:37:26.301000-04:00"
    }
}
```

詳細については、Amazon ECR Public の「Amazon ECR パブリックレジストリ」を参照してください。

例 2: IAM プリンシパルがアクセスできる Amazon ECR パブリックレジストリの認可トークンを取得するには

次の get-authorization-token の例では、AWS CLI を使用して認可トークンを取得し、環境変数に設定します。

```
aws ecr-public get-authorization-token \
    --region us-east-1 \
    --output=text \
    --query 'authorizationData.authorizationToken'
```

出力:

```
QVdTOmV5SndZWGxzYjJKJFHDSFKJHERWUY65IOU36TRYEGFNSDLRIUOTUYTHJKLDFGOcmFUQk9OSFV2UVV4a0x6Sm1ZV
```

詳細については、Amazon ECR Public の「Amazon ECR パブリックレジストリ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAuthorizationToken」を参照してください。

### get-login-password

次のコード例は、get-login-password を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Amazon ECR パブリックレジストリに docker を認証するには

次の get-login-password の例では、GetAuthorizationToken API を使用して認証トークンを取得して表示します。このトークンを使用して、Amazon ECR パブリックレジストリに認証できます。

```
aws ecr-public get-login-password \
    --region us-
east-1
| docker login \
    --username AWS \
    --password-stdin public.ecr.aws
```

このコマンドはターミナルに出力を表示せず、代わりに Docker に出力をパイプします。

詳細については、Amazon ECR Public の「パブリックレジストリへの認証」を参照してください。

例 2: 独自のカスタム AmazonECR パブリックレジストリに docker を認証するには

次の get-login-password の例では、GetAuthorizationToken API を使用して認証トークンを取得して表示します。このトークンを使用して、独自のカスタム Amazon ECR パブリックレジストリに認証できます。

```
 aws ecr-public get-login-password \
    --region us-east-1 \
| docker login \
    --username AWS \
    --password-stdin public.ecr.aws/<your-public-registry-custom-alias>
```

このコマンドはターミナルに出力を表示せず、代わりに Docker に出力をパイプします。

詳細については、Amazon ECR Public の「独自の Amazon ECR Public への認証」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetLoginPassword」を参照してください。

### get-registry-catalog-data

次のコード例は、get-registry-catalog-data を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パブリック ECR レジストリのカタログメタデータを取得するには

次の get-registry-catalog-data は、ECR パブリックレジストリのカタログメタデータを取得します。

```
aws ecr-public get-registry-catalog-data \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "registryCatalogData": {
        "displayName": "YourCustomPublicRepositoryalias"
    }
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetRegistryCatalogData」を参照してください。

### get-repository-catalog-data

次のコード例は、get-repository-catalog-data を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パブリックレジストリ内のリポジトリのカタログメタデータを取得するには

次の get-repository-catalog-data の例では、パブリックレジストリ内のリポジトリ project-a/nginx-web-app のカタログメタデータを一覧表示します。

```
aws ecr-public get-repository-catalog-data \
    --repository-name project-a/nginx-web-app \
```

```
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "catalogData": {
        "description": "My project-a ECR Public Repository",
        "architectures": [
            "ARM",
            "ARM 64",
            "x86",
            "x86-64"
        ],
        "operatingSystems": [
            "Linux"
        ],
        "logoUrl": "https://d3g9o9u8re44ak.cloudfront.net/logo/491d3846-8f33-4d8b-
a10c-c2ce271e6c0d/4f09d87c-2569-4916-a932-5c296bf6f88a.png",
        "aboutText": "## Quick reference\n\nMaintained <truncated>",
        "usageText": "## Supported architectures\n\namd64, arm64v8\n\n##
 <truncated>"
    }
}
```

詳細については、Amazon ECR Public の「リポジトリカタログデータ」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetRepositoryCatalogData」を参照してください。

### get-repository-policy

次のコード例は、get-repository-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リポジトリに関連付けられているポリシーを取得するには

次の get-repository-policy の例では、リポジトリに関連付けられているポリシーを取得します。

```
aws ecr-public get-repository-policy \
    --repository-name project-a/nginx-web-app \
```

```
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "registryId": "123456789012",
    "repositoryName": "project-a/nginx-web-app",
    "policyText": "{\n  \"Version\" : \"2008-10-17\",\n  \"Statement\" : [ {\n
    \"Sid\" : \"AllowPush\",\n    \"Effect\" : \"Allow\",\n    \"Principal
\" : {\n      \"AWS\" : [ \"arn:aws:iam::123456789012:user/eksuser1\",
 \"arn:aws:iam::123456789012:user/admin\" ]\n    },\n    \"Action\" :
 [ \"ecr-public:BatchCheckLayerAvailability\", \"ecr-public:PutImage\",
 \"ecr-public:InitiateLayerUpload\", \"ecr-public:UploadLayerPart\", \"ecr-
public:CompleteLayerUpload\" ]\n  } ]\n}"
}
```

詳細については、Amazon ECR Public ユーザーガイドの「AWS SDK または CLI で GetRepositoryPolicy を使用する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRepositoryPolicy」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パブリックレジストリ内のパブリックリポジトリのタグを一覧表示するには

次の list-tags-for-resource の例では、パブリックレジストリ内の project-a/nginx-web-app という名前のリソースのタグを一覧表示します。

```
aws ecr-public list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:ecr-public::123456789012:repository/project-a/nginx-web-
app \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
```

```
    "tags": [
        {
            "Key": "Environment",
            "Value": "Prod"
        },
        {
            "Key": "stack",
            "Value": "dev1"
        },
        {
            "Key": "Name",
            "Value": "project-a/nginx-web-app"
        }
    ]
}
```

詳細については、Amazon ECR Public の「パブリックリポジトリのタグを一覧表示する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### put-registry-catalog-data

次のコード例は、put-registry-catalog-data を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パブリック ECR レジストリのカタログメタデータを作成または更新するには

次の put-registry-catalog-data は、ECR パブリックレジストリのカタログメタデータを作成または更新します。検証済みアカウントバッジを取得したアカウントのみがレジストリ表示名を設定できます。

```
aws ecr-public put-registry-catalog-data \
    --region us-east-1 \
    --display-name <YourCustomPublicRepositoryalias>
```

出力:

```
{
    "registryCatalogData": {
```

```
        "displayName": "YourCustomPublicRepositoryalias"
    }
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PutRegistryCatalogData」を参照してください。

### put-repository-catalog-data

次のコード例は、put-repository-catalog-data を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パブリックレジストリ内のリポジトリのカタログデータを作成または更新するには

次の put-repository-catalog-data の例では、パブリックレジストリ内の project-a/nginx-web-app という名前のリポジトリのカタログデータを作成または更新し、logoImageBlob、aboutText、usageText、およびタグ情報を追加します。

```
aws ecr-public put-repository-catalog-data \
    --repository-name project-a/nginx-web-app \
    --cli-input-json file://repository-catalog-data.json \
    --region us-east-1
```

repository-catalog-data.json の内容:

```
{
    "repositoryName": "project-a/nginx-web-app",
    "catalogData": {
        "description": "My project-a ECR Public Repository",
        "architectures": [
            "ARM",
            "ARM 64",
            "x86",
            "x86-64"
        ],
        "operatingSystems": [
            "Linux"
        ],
        "logoImageBlob": "iVBORw0KGgoA<<truncated-for-better-reading>>ErkJggg==",
        "aboutText": "## Quick reference.",
```

```
        "usageText": "## Supported architectures are as follows."
    }
}
```

出力:

```
{
    "catalogData": {
        "description": "My project-a ECR Public Repository",
        "architectures": [
            "ARM",
            "ARM 64",
            "x86",
            "x86-64"
        ],
        "operatingSystems": [
            "Linux"
        ],
        "logoUrl": "https://d3g9o9u8re44ak.cloudfront.net/logo/df86cf58-ee60-4061-
b804-0be24d97ccb1/4a9ed9b2-69e4-4ede-b924-461462d20ef0.png",
        "aboutText": "## Quick reference.",
        "usageText": "## Supported architectures are as follows."
    }
}
```

詳細については、Amazon ECR Public の「リポジトリカタログデータ」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PutRepositoryCatalogData」を参照してください。

### set-repository-policy

次のコード例は、set-repository-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: リポジトリへのプルを許可するリポジトリポリシーを設定するには

次の set-repository-policy の例では、指定したリポジトリに ECR パブリックリポジトリポリシーを適用して、アクセス許可を制御します。

```
aws ecr-public set-repository-policy \
```

```
    --repository-name project-a/nginx-web-app \
    --policy-text file://my-repository-policy.json
```

my-repository-policy.json の内容:

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement" : [
        {
            "Sid" : "allow public pull",
            "Effect" : "Allow",
            "Principal" : "*",
            "Action" : [
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
                "ecr:BatchGetImage",
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
            ]
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "registryId": "12345678901",
    "repositoryName": "project-a/nginx-web-app",
    "policyText": "{\n  \"Version\" : \"2008-10-17\",\n  \"Statement\" : [ {\n
 \"Sid\" : \"allow public pull\",\n    \"Effect\" : \"Allow\",\n    \"Principal\" :
 \"*\",\n    \"Action\" : [ \"ecr:BatchCheckLayerAvailability\", \"ecr:BatchGetImage
\", \"ecr:GetDownloadUrlForLayer\" ]\n  } ]\n}"
}
```

詳細については、Amazon ECR Public ユーザーガイドの「リポジトリポリシーステートメントの設定」を参照してください。

例 2: アカウント内の IAM ユーザーがイメージをプッシュできるようにリポジトリポリシーを設定するには

次の set-repository-policy の例では、お客様のアカウントの IAM ユーザーに、file://my-repository-policy.json という名前の入力ファイルをポリシーテキストとして使用して、AWS アカウントの ECR リポジトリにイメージをプッシュすることを許可します。

```
aws ecr-public set-repository-policy \
    --repository-name project-a/nginx-web-app \
    --policy-text file://my-repository-policy.json
```

my-repository-policy.json の内容:

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowPush",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": [
                    "arn:aws:iam::account-id:user/push-pull-user-1",
                    "arn:aws:iam::account-id:user/push-pull-user-2"
                ]
            },
            "Action": [
                "ecr-public:BatchCheckLayerAvailability",
                "ecr-public:PutImage",
                "ecr-public:InitiateLayerUpload",
                "ecr-public:UploadLayerPart",
                "ecr-public:CompleteLayerUpload"
            ]
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "registryId": "12345678901",
    "repositoryName": "project-a/nginx-web-app",
    "policyText": "{\n  \"Version\" : \"2008-10-17\",\n  \"Statement\" :
 [ {\n    \"Sid\" : \"AllowPush\",\n    \"Effect\" : \"Allow\",\n
 \"Principal\" : {\n      \"AWS\" : [ \"arn:aws:iam::12345678901:user/admin
\", \"arn:aws:iam::12345678901:user/eksuser1\" ]\n    },\n    \"Action\" :
 [ \"ecr-public:BatchCheckLayerAvailability\", \"ecr-public:PutImage\",
 \"ecr-public:InitiateLayerUpload\", \"ecr-public:UploadLayerPart\", \"ecr-
public:CompleteLayerUpload\" ]\n  } ]\n}"
}
```

詳細については、Amazon ECR Public ユーザーガイドの「リポジトリポリシーステートメントの設定」を参照してください。

例 3: 異なるアカウントの IAM ユーザーにイメージのプッシュを許可するリポジトリポリシーを設定するには

次の set-repository-policy の例では、CLI 入力ファイル file://my-repository-policy.json を使用して、指定したアカウントに、お客様の AWS アカウントのリポジトリにイメージをプッシュすることを許可します。

```
aws ecr-public set-repository-policy \
    --repository-name project-a/nginx-web-app \
    --policy-text file://my-repository-policy.json
```

my-repository-policy.json の内容:

```
 {
     "Version":"2012-10-17",
     "Statement": [
         {
             "Sid": "AllowCrossAccountPush",
             "Effect": "Allow",
             "Principal": {
                 "AWS": "arn:aws:iam::other-or-same-account-id:role/RoleName"
             },
             "Action": [
                 "ecr-public:BatchCheckLayerAvailability",
                 "ecr-public:PutImage",
                 "ecr-public:InitiateLayerUpload",
                 "ecr-public:UploadLayerPart",
                 "ecr-public:CompleteLayerUpload"
             ]
         }
     ]
}
```

出力:

```
{
    "registryId": "12345678901",
    "repositoryName": "project-a/nginx-web-app",
```

```
    "policyText": "{\n  \"Version\" : \"2008-10-17\",\n  \"Statement\" : [ {\n
 \"Sid\" : \"AllowCrossAccountPush\",\n    \"Effect\" : \"Allow\",\n    \"Principal
\" : {\n      \"AWS\" : \"arn:aws:iam::12345678901:role/RoleName\"\n    },\n
 \"Action\" : [ \"ecr-public:BatchCheckLayerAvailability\", \"ecr-public:PutImage
\", \"ecr-public:InitiateLayerUpload\", \"ecr-public:UploadLayerPart\", \"ecr-
public:CompleteLayerUpload\" ]\n  } ]\n}"
}
```

詳細については、Amazon ECR Public ユーザーガイドの「パブリックリポジトリポリシーの例」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetRepositoryPolicy」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: パブリックレジストリ内の既存のパブリックリポジトリにタグを付けるには

次の tag-resource の例では、パブリックレジストリ内の project-a/nginx-web-app という名前のリポジトリにタグを付けます。

```
aws ecr-public tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:ecr-public::123456789012:repository/project-a/nginx-web-
app \
    --tags Key=stack,Value=dev \
    --region us-east-1
```

詳細については、Amazon ECR Public の「パブリックリポジトリのタグの使用」を参照してください。

例 2: パブリックレジストリ内の既存のパブリックリポジトリに複数のタグを付けるには

次の tag-resource の例では、既存のリポジトリに複数のタグを付けます。

```
aws ecr-public tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:ecr-public::890517186334:repository/project-a/nginx-web-
app  \
    --tags Key=key1,Value=value1 Key=key2,Value=value2 Key=key3,Value=value3 \
```

```
    --region us-east-1
```

詳細については、Amazon ECR Public の「パブリックリポジトリのタグの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### `untag-resource`

次のコード例は、`untag-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: パブリックレジストリ内の既存のパブリックリポジトリのタグを削除するには

次の `untag-resource` の例では、パブリックレジストリ内の `project-a/nginx-web-app` という名前のリポジトリにタグを付けます。

```
aws ecr-public untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:ecr-public::123456789012:repository/project-a/nginx-web-app \
    --tag-keys stack \
    --region us-east-1
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon ECR Public の「パブリックリポジトリのタグの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

## AWS CLI を使用する Amazon ECS の例

次のコード例は、Amazon ECS で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### capacity-provider-update

次のコード例は、capacity-provider-update を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ECS クラスターのキャパシティプロバイダーを更新する

次の update-capacity-provider の例では、ECS クラスターのキャパシティプロバイダーのパラメータを変更する方法を示します。

```
aws ecs update-capacity-provider \
    --name Infra-ECS-Cluster-ECS-project-update-cluster-d6bb6d5b-
EC2CapacityProvider-3fIpdkLywwFt \
    --auto-scaling-group-
provider "managedScaling={status=DISABLED,targetCapacity=50,minimumScalingStepSize=2,maximum
```

出力:

```
{
    "capacityProvider": {
        "capacityProviderArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:capacity-
provider/Infra-ECS-Cluster-ECS-project-update-cluster-d6bb6d5b-
EC2CapacityProvider-3fIpdkLywwFt",
        "name": "Infra-ECS-Cluster-ECS-project-update-cluster-d6bb6d5b-
EC2CapacityProvider-3fIpdkLywwFt",
        "status": "ACTIVE",
        "autoScalingGroupProvider": {
            "autoScalingGroupArn": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:autoScalingGroup:424941d1-b43f-4a17-
adbb-08b6a6e397e1:autoScalingGroupName/Infra-ECS-Cluster-ECS-project-update-cluster-
d6bb6d5b-ECSAutoScalingGroup-f44jrQHS2nRB",
            "managedScaling": {
                "status": "ENABLED",
```

```
                "targetCapacity": 100,
                "minimumScalingStepSize": 1,
                "maximumScalingStepSize": 10000,
                "instanceWarmupPeriod": 300
            },
            "managedTerminationProtection": "DISABLED",
            "managedDraining": "ENABLED"
        },
        "updateStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS",
        "tags": []
    }
}
```

キャパシティプロバイダーの詳細については、Amazon ECS デベロッパーガイドの「EC2 起動タイプ用の Amazon ECS キャパシティプロバイダー」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CapacityProviderUpdate」を参照してください。

### `create-capacity-provider`

次のコード例は、`create-capacity-provider` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キャパシティープロバイダーを作成するには

次の create-capacity-provider の例では、MyASG という名前の Auto Scaling グループを使用し、マネージドスケーリングおよびマネージド終了保護を有効にしたキャパシティープロバイダーを作成します。この構成は、Amazon ECS クラスターの自動スケーリングに使用されます。

```
aws ecs create-capacity-provider \
    --name "MyCapacityProvider" \
    --auto-scaling-group-provider "autoScalingGroupArn=arn:aws:autoscaling:us-
east-1:123456789012:autoScalingGroup:57ffcb94-11f0-4d6d-
bf60-3bac5EXAMPLE:autoScalingGroupName/
MyASG,managedScaling={status=ENABLED,targetCapacity=100},managedTerminationProtection=ENABLE
```

出力:

```
{
    "capacityProvider": {
```

```
    "capacityProviderArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:capacity-provider/
MyCapacityProvider",
    "name": "MyCapacityProvider",
    "status": "ACTIVE",
    "autoScalingGroupProvider": {
        "autoScalingGroupArn": "arn:aws:autoscaling:us-
east-1:132456789012:autoScalingGroup:57ffcb94-11f0-4d6d-
bf60-3bac5EXAMPLE:autoScalingGroupName/MyASG",
        "managedScaling": {
            "status": "ENABLED",
            "targetCapacity": 100,
            "minimumScalingStepSize": 1,
            "maximumScalingStepSize": 10000,
            "instanceWarmupPeriod": 300
        },
        "managedTerminationProtection": "ENABLED"
    },
    "tags": []
}
```

詳細については、「Amazon ECS デベロッパーガイド」の「Amazon ECS クラスター自動スケーリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateCapacityProvider」を参照してください。

### create-cluster

次のコード例は、create-cluster を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 新しいクラスターを作成するには

次の create-clusterの例では、MyCluster という名前のクラスターを作成し、オブザーバビリティが強化された CloudWatch Container Insights を有効にします。

```
aws ecs create-cluster \
    --cluster-name MyCluster \
    --settings name=containerInsights,value=enhanced
```

出力:

```
{
    "cluster": {
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/MyCluster",
        "clusterName": "MyCluster",
        "status": "ACTIVE",
        "registeredContainerInstancesCount": 0,
        "pendingTasksCount": 0,
        "runningTasksCount": 0,
        "activeServicesCount": 0,
        "statistics": [],
        "settings": [
            {
                "name": "containerInsights",
                "value": "enhanced"
            }
        ],
        "tags": []
    }
}
```

詳細については、「Amazon ECS ディベロッパーガイド」の「従来のコンソールを使用したクラスターの作成」を参照してください。

例 2: キャパシティプロバイダーを使用して新しいクラスターを作成するには

次の create-cluster の例は、クラスターを作成し、2 つの既存のキャパシティプロバイダーをそのクラスターに関連付けます。キャパシティープロバイダーを作成するには、create-capacity-provider コマンドを使用します。デフォルトのキャパシティープロバイダー戦略を指定することは任意ですが、指定することをお勧めします。この例では、MyCluster という名前のクラスターを作成し、MyCapacityProvider1 と MyCapacityProvider2 をキャパシティプロバイダーに関連付けます。デフォルトのキャパシティープロバイダー戦略は、タスクを両方のキャパシティープロバイダーに均等に分散するように指定されています。

```
aws ecs create-cluster \
    --cluster-name MyCluster \
    --capacity-providers MyCapacityProvider1 MyCapacityProvider2 \
    --default-capacity-provider-
strategy capacityProvider=MyCapacityProvider1,weight=1 capacityProvider=MyCapacityProvider2,
```

出力:

```
{
    "cluster": {
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/MyCluster",
        "clusterName": "MyCluster",
        "status": "PROVISIONING",
        "registeredContainerInstancesCount": 0,
        "pendingTasksCount": 0,
        "runningTasksCount": 0,
        "activeServicesCount": 0,
        "statistics": [],
        "settings": [
            {
                "name": "containerInsights",
                "value": "enabled"
            }
        ],
        "capacityProviders": [
            "MyCapacityProvider1",
            "MyCapacityProvider2"
        ],
        "defaultCapacityProviderStrategy": [
            {
                "capacityProvider": "MyCapacityProvider1",
                "weight": 1,
                "base": 0
            },
            {
                "capacityProvider": "MyCapacityProvider2",
                "weight": 1,
                "base": 0
            }
        ],
        "attachments": [
           {
               "id": "0fb0c8f4-6edd-4de1-9b09-17e470ee1918",
               "type": "asp",
               "status": "PRECREATED",
               "details": [
                   {
                       "name": "capacityProviderName",
                       "value": "MyCapacityProvider1"
                   },
                   {
```

```
                        "name": "scalingPlanName",
                        "value": "ECSManagedAutoScalingPlan-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111"
                    }
                ]
            },
            {
                "id": "ae592060-2382-4663-9476-b015c685593c",
                "type": "asp",
                "status": "PRECREATED",
                "details": [
                    {
                        "name": "capacityProviderName",
                        "value": "MyCapacityProvider2"
                    },
                    {
                        "name": "scalingPlanName",
                        "value": "ECSManagedAutoScalingPlan-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE22222"
                    }
                ]
            }
        ],
        "attachmentsStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS"
    }
}
```

詳細については、「Amazon ECS ディベロッパーガイド」の「Amazon ECS キャパシティープロバイダー」を参照してください。

例 3: 複数のタグを含む新しいクラスターを作成するには

次の `create-cluster` の例は、複数のタグを含むクラスターを作成します。短縮構文を使用したタグの追加方法の詳細については、「AWS CLI ユーザーガイド」の「AWS CLI で短縮構文を使用する」を参照してください。

```
aws ecs create-cluster \
    --cluster-name MyCluster \
    --tags key=key1,value=value1 key=key2,value=value2
```

出力:

```
{
```

```
    "cluster": {
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/MyCluster",
        "clusterName": "MyCluster",
        "status": "ACTIVE",
        "registeredContainerInstancesCount": 0,
        "pendingTasksCount": 0,
        "runningTasksCount": 0,
        "activeServicesCount": 0,
        "statistics": [],
        "tags": [
            {
                "key": "key1",
                "value": "value1"
            },
            {
                "key": "key2",
                "value": "value2"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon ECS ディベロッパーガイド」の「従来のコンソールを使用したクラスターの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateCluster」を参照してください。

### create-service

次のコード例は、create-service を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Fargate タスクを使用してサービスを作成するには

次の create-service の例は、Fargate タスクを使用してサービスを作成する方法を示しています。

```
aws ecs create-service \
    --cluster MyCluster \
    --service-name MyService \
    --task-definition sample-fargate:1 \
```

```
    --desired-count 2 \
    --launch-type FARGATE \
    --platform-version LATEST \
    --network-configuration
 'awsvpcConfiguration={subnets=[subnet-12344321],securityGroups=[sg-12344321],assignPublicIp
 \
    --tags key=key1,value=value1 key=key2,value=value2 key=key3,value=value3
```

出力:

```
{
    "service": {
        "serviceArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:service/MyCluster/
MyService",
        "serviceName": "MyService",
          "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/MyCluster",
        "loadBalancers": [],
        "serviceRegistries": [],
        "status": "ACTIVE",
        "desiredCount": 2,
        "runningCount": 0,
        "pendingCount": 0,
        "launchType": "FARGATE",
        "platformVersion": "LATEST",
        "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/
sample-fargate:1",
        "deploymentConfiguration": {
            "maximumPercent": 200,
            "minimumHealthyPercent": 100
        },
        "deployments": [
            {
                "id": "ecs-svc/1234567890123456789",
                "status": "PRIMARY",
                "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-
definition/sample-fargate:1",
                "desiredCount": 2,
                "pendingCount": 0,
                "runningCount": 0,
                "createdAt": 1557119253.821,
                "updatedAt": 1557119253.821,
                "launchType": "FARGATE",
                "platformVersion": "1.3.0",
```

```
                "networkConfiguration": {
                    "awsvpcConfiguration": {
                        "subnets": [
                            "subnet-12344321"
                        ],
                        "securityGroups": [
                            "sg-12344321"
                        ],
                        "assignPublicIp": "ENABLED"
                    }
                }
            }
        ],
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
ecs.amazonaws.com/AWSServiceRoleForECS",
        "events": [],
        "createdAt": 1557119253.821,
        "placementConstraints": [],
        "placementStrategy": [],
        "networkConfiguration": {
            "awsvpcConfiguration": {
                "subnets": [
                    "subnet-12344321"
                ],
                "securityGroups": [
                    "sg-12344321"
                ],
                "assignPublicIp": "ENABLED"
            }
        },
        "schedulingStrategy": "REPLICA",
        "tags": [
            {
                "key": "key1",
                "value": "value1"
            },
            {
                "key": "key2",
                "value": "value2"
            },
            {
                "key": "key3",
                "value": "value3"
            }
```

```
        ],
        "enableECSManagedTags": false,
        "propagateTags": "NONE"
    }
}
```

詳細については、「Amazon ECS ディベロッパーガイド」の「クラシックコンソール内の Amazon ECS サービスの作成」を参照してください。

例 2: EC2 起動タイプを使用してサービスを作成するには

次の create-service の例は、EC2 起動タイプを使用して、ecs-simple-service と呼ばれるサービスを作成する方法を示しています。このサービスは sleep360 タスク定義を使用し、タスクのインスタンスを 1 つ保持します。

```
aws ecs create-service \
    --cluster MyCluster \
    --service-name ecs-simple-service \
    --task-definition sleep360:2 \
    --desired-count 1
```

出力:

```
{
    "service": {
        "serviceArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:service/MyCluster/ecs-
simple-service",
        "serviceName": "ecs-simple-service",
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/MyCluster",
        "loadBalancers": [],
        "serviceRegistries": [],
        "status": "ACTIVE",
        "desiredCount": 1,
        "runningCount": 0,
        "pendingCount": 0,
        "launchType": "EC2",
        "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/
sleep360:2",
        "deploymentConfiguration": {
            "maximumPercent": 200,
            "minimumHealthyPercent": 100
        },
```

```
        "deployments": [
            {
                "id": "ecs-svc/1234567890123456789",
                "status": "PRIMARY",
                "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-
definition/sleep360:2",
                "desiredCount": 1,
                "pendingCount": 0,
                "runningCount": 0,
                "createdAt": 1557206498.798,
                "updatedAt": 1557206498.798,
                "launchType": "EC2"
            }
        ],
        "events": [],
        "createdAt": 1557206498.798,
        "placementConstraints": [],
        "placementStrategy": [],
        "schedulingStrategy": "REPLICA",
        "enableECSManagedTags": false,
        "propagateTags": "NONE"
    }
}
```

詳細については、「Amazon ECS ディベロッパーガイド」の「クラシックコンソール内の Amazon ECS サービスの作成」を参照してください。

例 3: 外部のデプロイコントローラーを使用するサービスを作成するには

次の `create-service` の例は、外部のデプロイコントローラーを使用するサービスを作成します。

```
aws ecs create-service \
    --cluster MyCluster \
    --service-name MyService \
    --deployment-controller type=EXTERNAL \
    --desired-count 1
```

出力:

```
{
    "service": {
```

```
        "serviceArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:service/MyCluster/
MyService",
        "serviceName": "MyService",
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/MyCluster",
        "loadBalancers": [],
        "serviceRegistries": [],
        "status": "ACTIVE",
        "desiredCount": 1,
        "runningCount": 0,
        "pendingCount": 0,
        "launchType": "EC2",
        "deploymentConfiguration": {
            "maximumPercent": 200,
            "minimumHealthyPercent": 100
        },
        "taskSets": [],
        "deployments": [],
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
ecs.amazonaws.com/AWSServiceRoleForECS",
        "events": [],
        "createdAt": 1557128207.101,
        "placementConstraints": [],
        "placementStrategy": [],
        "schedulingStrategy": "REPLICA",
        "deploymentController": {
            "type": "EXTERNAL"
        },
        "enableECSManagedTags": false,
        "propagateTags": "NONE"
    }
}
```

詳細については、「Amazon ECS ディベロッパーガイド」の「クラシックコンソール内の Amazon ECS サービスの作成」を参照してください。

例 4: ロードバランサーの背後に新しいサービスを作成するには

次の `create-service` の例は、ロードバランサーの背後にサービスを作成する方法を示しています。コンテナインスタンスと同じリージョンに、ロードバランサーを設定する必要があります。この例では、`--cli-input-json` オプションと、以下の内容を含む JSON 入力ファイル (`ecs-simple-service-elb.json`) を使用します。

```
aws ecs create-service \
```

```
    --cluster MyCluster \
    --service-name ecs-simple-service-elb \
    --cli-input-json file://ecs-simple-service-elb.json
```

ecs-simple-service-elb.json の内容:

```
 {
    "serviceName": "ecs-simple-service-elb",
    "taskDefinition": "ecs-demo",
    "loadBalancers": [
        {
            "loadBalancerName": "EC2Contai-EcsElast-123456789012",
            "containerName": "simple-demo",
            "containerPort": 80
        }
    ],
    "desiredCount": 10,
    "role": "ecsServiceRole"
}
```

出力:

```
{
    "service": {
        "status": "ACTIVE",
        "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/ecs-
demo:1",
        "pendingCount": 0,
        "loadBalancers": [
            {
                "containerName": "ecs-demo",
                "containerPort": 80,
                "loadBalancerName": "EC2Contai-EcsElast-123456789012"
            }
        ],
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ecsServiceRole",
        "desiredCount": 10,
        "serviceName": "ecs-simple-service-elb",
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/MyCluster",
        "serviceArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:service/ecs-simple-
service-elb",
        "deployments": [
            {
```

```
                "status": "PRIMARY",
                "pendingCount": 0,
                "createdAt": 1428100239.123,
                "desiredCount": 10,
                "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-
definition/ecs-demo:1",
                "updatedAt": 1428100239.123,
                "id": "ecs-svc/1234567890123456789",
                "runningCount": 0
            }
        ],
        "events": [],
        "runningCount": 0
    }
}
```

詳細については、「Amazon ECS デベロッパーガイド」の「ロードバランサーを使用して Amazon ECS サービストラフィックを分散する」を参照してください。

例 5: サービスの作成時に Amazon EBS ボリュームを設定するには

次の create-service の例では、サービスで管理するタスクごとに Amazon EBS ボリュームを設定する方法を示します。AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes マネージドポリシーがアタッチされた Amazon ECS インフラストラクチャロールを設定する必要があります。create-service リクエストと同じボリューム名でタスク定義を指定する必要があります。この例では、--cli-input-json オプションと、以下の内容を含む JSON 入力ファイル (ecs-simple-service-ebs.json) を使用します。

```
aws ecs create-service \
    --cli-input-json file://ecs-simple-service-ebs.json
```

ecs-simple-service-ebs.json の内容:

```
{
    "cluster": "mycluster",
    "taskDefinition": "mytaskdef",
    "serviceName": "ecs-simple-service-ebs",
    "desiredCount": 2,
    "launchType": "FARGATE",
    "networkConfiguration":{
        "awsvpcConfiguration":{
            "assignPublicIp": "ENABLED",
```

```
            "securityGroups": ["sg-12344321"],
            "subnets":["subnet-12344321"]
        }
    },
    "volumeConfigurations": [
        {
            "name": "myEbsVolume",
            "managedEBSVolume": {
                "roleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/ecsInfrastructureRole",
                "volumeType": "gp3",
                "sizeInGiB": 100,
                "iops": 3000,
                "throughput": 125,
                "filesystemType": "ext4"
            }
        }
   ]
}
```

出力:

```
{
    "service": {
        "serviceArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:service/mycluster/ecs-
simple-service-ebs",
        "serviceName": "ecs-simple-service-ebs",
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/mycluster",
        "loadBalancers": [],
        "serviceRegistries": [],
        "status": "ACTIVE",
        "desiredCount": 2,
        "runningCount": 0,
        "pendingCount": 0,
        "launchType": "EC2",
        "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/
mytaskdef:3",
        "deploymentConfiguration": {
            "deploymentCircuitBreaker": {
                "enable": false,
                "rollback": false
            },
            "maximumPercent": 200,
            "minimumHealthyPercent": 100
```

```
        },
        "deployments": [
            {
                "id": "ecs-svc/7851020056849183687",
                "status": "PRIMARY",
                "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-
definition/mytaskdef:3",
                "desiredCount": 0,
                "pendingCount": 0,
                "runningCount": 0,
                "failedTasks": 0,
                "createdAt": "2025-01-21T11:32:38.034000-06:00",
                "updatedAt": "2025-01-21T11:32:38.034000-06:00",
                "launchType": "EC2",
                "networkConfiguration": {
                    "awsvpcConfiguration": {
                        "subnets": [
                            "subnet-12344321"
                        ],
                        "securityGroups": [
                            "sg-12344321"
                        ],
                        "assignPublicIp": "DISABLED"
                    }
                },
                "rolloutState": "IN_PROGRESS",
                "rolloutStateReason": "ECS deployment ecs-svc/7851020056849183687 in
 progress.",
                "volumeConfigurations": [
                    {
                        "name": "myEBSVolume",
                        "managedEBSVolume": {
                            "volumeType": "gp3",
                            "sizeInGiB": 100,
                            "iops": 3000,
                            "throughput": 125,
                            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
ecsInfrastructureRole",
                            "filesystemType": "ext4"
                        }
                    }
                ]
            }
        ],
```

```
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
ecs.amazonaws.com/AWSServiceRoleForECS",
        "events": [],
        "createdAt": "2025-01-21T11:32:38.034000-06:00",
        "placementConstraints": [],
        "placementStrategy": [],
        "networkConfiguration": {
            "awsvpcConfiguration": {
                "subnets": [
                    "subnet-12344321"
                ],
                "securityGroups": [
                    "sg-12344321"
                ],
                "assignPublicIp": "DISABLED"
            }
        },
        "healthCheckGracePeriodSeconds": 0,
        "schedulingStrategy": "REPLICA",
        "deploymentController": {
            "type": "ECS"
        },
        "createdBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "enableECSManagedTags": false,
        "propagateTags": "NONE",
        "enableExecuteCommand": false,
        "availabilityZoneRebalancing": "DISABLED"
    }
}
```

詳細については、「Amazon ECS デベロッパーガイド」の「Amazon ECS での Amazon EBS ボリュームの使用」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateService」を参照してください。

### create-task-set

次のコード例は、create-task-set を使用する方法を示しています。

AWS CLI

タスクセットを作成するには

次の create-task-set の例は、外部のデプロイコントローラーを使用するサービスのタスクセットを作成します。

```
aws ecs create-task-set \
    --cluster MyCluster \
    --service MyService \
    --task-definition MyTaskDefinition:2 \
    --network-
configuration "awsvpcConfiguration={subnets=[subnet-12344321],securityGroups=[sg-12344321]}"
```

出力:

```
{
    "taskSet": {
        "id": "ecs-svc/1234567890123456789",
        "taskSetArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-set/MyCluster/
MyService/ecs-svc/1234567890123456789",
        "status": "ACTIVE",
        "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/
MyTaskDefinition:2",
        "computedDesiredCount": 0,
        "pendingCount": 0,
        "runningCount": 0,
        "createdAt": 1557128360.711,
        "updatedAt": 1557128360.711,
        "launchType": "EC2",
        "networkConfiguration": {
            "awsvpcConfiguration": {
                "subnets": [
                    "subnet-12344321"
                ],
                "securityGroups": [
                    "sg-12344321"
                ],
                "assignPublicIp": "DISABLED"
            }
        },
        "loadBalancers": [],
        "serviceRegistries": [],
        "scale": {
            "value": 0.0,
            "unit": "PERCENT"
        },
```

```
        "stabilityStatus": "STABILIZING",
        "stabilityStatusAt": 1557128360.711
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateTaskSet」を参照してください。

### delete-account-setting

次のコード例は、delete-account-setting を使用する方法を示しています。

AWS CLI

特定の IAM ユーザーまたは IAM ロールのアカウント設定を削除するには

次の例では、delete-account-setting により、特定の IAM ユーザーまたは IAM ロールのアカウント設定が削除されます。

```
aws ecs delete-account-setting \
    --name serviceLongArnFormat \
    --principal-arn arn:aws:iam::123456789012:user/MyUser
```

出力:

```
{
    "setting": {
        "name": "serviceLongArnFormat",
        "value": "enabled",
        "principalArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/MyUser"
    }
}
```

詳細については、「Amazon ECS デベロッパーガイド」の「Amazon リソースネーム (ARN) と ID」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAccountSetting」を参照してください。

### delete-attributes

次のコード例は、delete-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon ECS リソースから 1 つ以上のカスタム属性を削除するには

次の delete-attributes では、コンテナインスタンスから stack という名前の属性を削除します。

```
aws ecs delete-attributes \
    --attributes name=stack,targetId=arn:aws:ecs:us-west-2:130757420319:container-instance/1c3be8ed-df30-47b4-8f1e-6e68ebd01f34
```

出力:

```
{
    "attributes": [
        {
            "name": "stack",
            "targetId": "arn:aws:ecs:us-west-2:130757420319:container-instance/1c3be8ed-df30-47b4-8f1e-6e68ebd01f34",
            "value": "production"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAttributes」を参照してください。

### delete-capacity-provider

次のコード例は、delete-capacity-provider を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Amazon リソースネーム (ARN) を使用してキャパシティプロバイダーを削除するには

次の delete-capacity-provider の例では、キャパシティープロバイダーの Amazon リソースネーム (ARN) を指定して、キャパシティープロバイダーを削除します。ARN とキャパシ

ティープロバイダーの削除のステータスは、describe-capacity-providers コマンドを使用して取得できます。

```
aws ecs delete-capacity-provider \
    --capacity-provider arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:capacity-provider/
ExampleCapacityProvider
```

出力:

```
{
    "capacityProvider": {
        "capacityProviderArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:capacity-
provider/ExampleCapacityProvider",
        "name": "ExampleCapacityProvider",
        "status": "ACTIVE",
        "autoScalingGroupProvider": {
            "autoScalingGroupArn": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:autoScalingGroup:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111:autoScalingGroupName/MyAutoScalingGroup",
            "managedScaling": {
                "status": "ENABLED",
                "targetCapacity": 100,
                "minimumScalingStepSize": 1,
                "maximumScalingStepSize": 10000
            },
            "managedTerminationProtection": "DISABLED"
        },
        "updateStatus": "DELETE_IN_PROGRESS",
        "tags": []
    }
}
```

詳細については、「Amazon ECS ディベロッパーガイド」の「Amazon ECS キャパシティープロバイダー」を参照してください。

例 2: 名前を使用してキャパシティープロバイダーを削除するには

次の delete-capacity-provider の例では、キャパシティープロバイダーの短縮名を指定して、キャパシティープロバイダーを削除します。短縮名とキャパシティープロバイダーの削除のステータスは、describe-capacity-providers コマンドを使用して取得できます。

```
aws ecs delete-capacity-provider \
```

```
    --capacity-provider ExampleCapacityProvider
```

出力:

```
{
    "capacityProvider": {
        "capacityProviderArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:capacity-
provider/ExampleCapacityProvider",
        "name": "ExampleCapacityProvider",
        "status": "ACTIVE",
        "autoScalingGroupProvider": {
            "autoScalingGroupArn": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:autoScalingGroup:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111:autoScalingGroupName/MyAutoScalingGroup",
            "managedScaling": {
                "status": "ENABLED",
                "targetCapacity": 100,
                "minimumScalingStepSize": 1,
                "maximumScalingStepSize": 10000
            },
            "managedTerminationProtection": "DISABLED"
        },
        "updateStatus": "DELETE_IN_PROGRESS",
        "tags": []
    }
}
```

詳細については、「Amazon ECS ディベロッパーガイド」の「Amazon ECS キャパシティープロバイダー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteCapacityProvider」を参照してください。

### delete-cluster

次のコード例は、delete-cluster を使用する方法を示しています。

AWS CLI

空のクラスターを削除するには

次の delete-cluster の例は、指定された空のクラスターを削除します。

```
aws ecs delete-cluster --cluster MyCluster
```

出力:

```
{
    "cluster": {
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/MyCluster",
        "status": "INACTIVE",
        "clusterName": "MyCluster",
        "registeredContainerInstancesCount": 0,
        "pendingTasksCount": 0,
        "runningTasksCount": 0,
        "activeServicesCount": 0
        "statistics": [],
        "tags": []
    }
}
```

詳細については、「Amazon ECS ディベロッパーガイド」の「クラシックコンソールを使用してクラスターを削除するには」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteCluster」を参照してください。

### delete-service

次のコード例は、delete-service を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスを削除する方法

次の ecs delete-service の例は、指定されたサービスをクラスターから削除します。--force パラメータを含めると、タスクがゼロになっていない場合でも、サービスを削除することができます。

```
aws ecs delete-service --cluster MyCluster --service MyService1 --force
```

詳細については、「Amazon ECS ディベロッパーガイド」の「クラシックコンソールを使用してサービスを削除するには」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteService」を参照してください。

### delete-task-definitions

次のコード例は、delete-task-definitions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

タスク定義を削除するには

次の delete-task-definitions の例では、INACTIVE タスク定義を削除します。

```
aws ecs delete-task-definitions \
    --task-definition curltest:1
```

出力:

```
{
"taskDefinitions": [
    {
        "taskDefinitionArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task-definition/
curltest:1",
        "containerDefinitions": [
            {
                "name": "ctest",
                "image": "mreferre/eksutils",
                "cpu": 0,
                "portMappings": [],
                "essential": true,
                "entryPoint": [
                    "sh",
                    "-c"
                ],
                "command": [
                    "curl ${ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4}/task"
                ],
                "environment": [],
                "mountPoints": [],
                "volumesFrom": [],
                "logConfiguration": {
                    "logDriver": "awslogs",
```

```
                    "options": {
                        "awslogs-create-group": "true",
                        "awslogs-group": "/ecs/curltest",
                        "awslogs-region": "us-east-1",
                        "awslogs-stream-prefix": "ecs"
                    }
                }
            }
        ],
        "family": "curltest",
        "taskRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ecsTaskExecutionRole",
        "executionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ecsTaskExecutionRole",
        "networkMode": "awsvpc",
        "revision": 1,
        "volumes": [],
        "status": "DELETE_IN_PROGRESS",
        "compatibilities": [
            "EC2",
            "FARGATE"
        ],
        "requiresCompatibilities": [
            "FARGATE"
        ],
        "cpu": "256",
        "memory": "512",
        "registeredAt": "2021-09-10T12:56:24.704000+00:00",
        "deregisteredAt": "2023-03-14T15:20:59.419000+00:00",
        "registeredBy": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/jdoe"
        }
    ],
    "failures": []
}
```

詳細については、「Amazon ECS ディベロッパーガイド」の「Amazon ECS のタスク定義」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteTaskDefinitions」を参照してください。

### delete-task-set

次のコード例は、delete-task-set を使用する方法を示しています。

AWS CLI

タスクセットを削除するには

次の delete-task-set の例で、タスクセットを削除する方法について説明します。--force パラメータを含めると、タスクセットがゼロになっていない場合でも、タスクセットを削除することができます。

```
aws ecs delete-task-set \
    --cluster MyCluster \
    --service MyService \
    --task-set arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-set/MyCluster/MyService/ecs-svc/1234567890123456789 \
    --force
```

出力:

```
{
    "taskSet": {
        "id": "ecs-svc/1234567890123456789",
        "taskSetArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-set/MyCluster/
MyService/ecs-svc/1234567890123456789",
        "status": "DRAINING",
        "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/
sample-fargate:2",
        "computedDesiredCount": 0,
        "pendingCount": 0,
        "runningCount": 0,
        "createdAt": 1557130260.276,
        "updatedAt": 1557130290.707,
        "launchType": "EC2",
        "networkConfiguration": {
            "awsvpcConfiguration": {
                "subnets": [
                    "subnet-12345678"
                ],
                "securityGroups": [
                    "sg-12345678"
                ],
                "assignPublicIp": "DISABLED"
            }
        },
        "loadBalancers": [],
```

```
        "serviceRegistries": [],
        "scale": {
            "value": 0.0,
            "unit": "PERCENT"
        },
        "stabilityStatus": "STABILIZING",
        "stabilityStatusAt": 1557130290.707
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteTaskSet」を参照してください。

### deregister-container-instance

次のコード例は、deregister-container-instance を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスターからコンテナインスタンスの登録を解除するには

次の deregister-container-instance の例では、指定されたクラスターからコンテナインスタンスを登録解除します。コンテナインスタンスでまだ実行中のタスクがある場合は、登録解除する前にそれらのタスクを停止するか、--force オプションを使用する必要があります。

```
aws ecs deregister-container-instance \
    --cluster arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/MyCluster \
    --container-instance arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:container-instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE \
    --force
```

出力:

```
{
    "containerInstance": {
        "remainingResources": [
            {
                "integerValue": 1024,
                "doubleValue": 0.0,
                "type": "INTEGER",
                "longValue": 0,
                "name": "CPU"
```

```
            },
            {
                "integerValue": 985,
                "doubleValue": 0.0,
                "type": "INTEGER",
                "longValue": 0,
                "name": "MEMORY"
            },
            {
                "type": "STRINGSET",
                "integerValue": 0,
                "name": "PORTS",
                "stringSetValue": [
                    "22",
                    "2376",
                    "2375",
                    "51678",
                    "51679"
                ],
                "longValue": 0,
                "doubleValue": 0.0
            },
            {
                "type": "STRINGSET",
                "integerValue": 0,
                "name": "PORTS_UDP",
                "stringSetValue": [],
                "longValue": 0,
                "doubleValue": 0.0
            }
        ],
        "agentConnected": true,
        "attributes": [
            {
                "name": "ecs.capability.secrets.asm.environment-variables"
            },
            {
                "name": "com.amazonaws.ecs.capability.logging-driver.syslog"
            },
            {
                "value": "ami-01a82c3fce2c3ba58",
                "name": "ecs.ami-id"
            },
            {
```

```
            "name": "ecs.capability.secrets.asm.bootstrap.log-driver"
        },
        {
            "name": "com.amazonaws.ecs.capability.logging-driver.none"
        },
        {
            "name": "ecs.capability.ecr-endpoint"
        },
        {
            "name": "com.amazonaws.ecs.capability.logging-driver.json-file"
        },
        {
            "value": "vpc-1234567890123467",
            "name": "ecs.vpc-id"
        },
        {
            "name": "ecs.capability.execution-role-awslogs"
        },
        {
            "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.17"
        },
        {
            "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.18"
        },
        {
            "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.19"
        },
        {
            "name": "ecs.capability.docker-plugin.local"
        },
        {
            "name": "ecs.capability.task-eni"
        },
        {
            "name": "ecs.capability.task-cpu-mem-limit"
        },
        {
            "name": "ecs.capability.secrets.ssm.bootstrap.log-driver"
        },
        {
            "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.30"
        },
        {
            "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.31"
```

```
            },
            {
                "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.32"
            },
            {
                "name": "ecs.capability.execution-role-ecr-pull"
            },
            {
                "name": "ecs.capability.container-health-check"
            },
            {
                "value": "subnet-1234567890123467",
                "name": "ecs.subnet-id"
            },
            {
                "value": "us-west-2a",
                "name": "ecs.availability-zone"
            },
            {
                "value": "t2.micro",
                "name": "ecs.instance-type"
            },
            {
                "name": "com.amazonaws.ecs.capability.task-iam-role-network-host"
            },
            {
                "name": "ecs.capability.aws-appmesh"
            },
            {
                "name": "com.amazonaws.ecs.capability.logging-driver.awslogs"
            },
            {
                "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.24"
            },
            {
                "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.25"
            },
            {
                "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.26"
            },
            {
                "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.27"
            },
            {
```

```
            "name": "com.amazonaws.ecs.capability.privileged-container"
        },
        {
            "name": "ecs.capability.container-ordering"
        },
        {
            "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.28"
        },
        {
            "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.29"
        },
        {
            "value": "x86_64",
            "name": "ecs.cpu-architecture"
        },
        {
            "value": "93f43776-2018.10.0",
            "name": "ecs.capability.cni-plugin-version"
        },
        {
            "name": "ecs.capability.secrets.ssm.environment-variables"
        },
        {
            "name": "ecs.capability.pid-ipc-namespace-sharing"
        },
        {
            "name": "com.amazonaws.ecs.capability.ecr-auth"
        },
        {
            "value": "linux",
            "name": "ecs.os-type"
        },
        {
            "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.20"
        },
        {
            "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.21"
        },
        {
            "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.22"
        },
        {
            "name": "ecs.capability.task-eia"
        },
```

```
            {
                "name": "ecs.capability.private-registry-
authentication.secretsmanager"
            },
            {
                "name": "com.amazonaws.ecs.capability.task-iam-role"
            },
            {
                "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.23"
            }
        ],
        "pendingTasksCount": 0,
        "tags": [],
        "containerInstanceArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:container-
instance/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
        "registeredResources": [
            {
                "integerValue": 1024,
                "doubleValue": 0.0,
                "type": "INTEGER",
                "longValue": 0,
                "name": "CPU"
            },
            {
                "integerValue": 985,
                "doubleValue": 0.0,
                "type": "INTEGER",
                "longValue": 0,
                "name": "MEMORY"
            },
            {
                "type": "STRINGSET",
                "integerValue": 0,
                "name": "PORTS",
                "stringSetValue": [
                    "22",
                    "2376",
                    "2375",
                    "51678",
                    "51679"
                ],
                "longValue": 0,
                "doubleValue": 0.0
            },
```

```
            {
                "type": "STRINGSET",
                "integerValue": 0,
                "name": "PORTS_UDP",
                "stringSetValue": [],
                "longValue": 0,
                "doubleValue": 0.0
            }
        ],
        "status": "INACTIVE",
        "registeredAt": 1557768075.681,
        "version": 4,
        "versionInfo": {
            "agentVersion": "1.27.0",
            "agentHash": "aabe65ee",
            "dockerVersion": "DockerVersion: 18.06.1-ce"
        },
        "attachments": [],
        "runningTasksCount": 0,
        "ec2InstanceId": "i-12345678901234678"
    }
}
```

詳細については、「ECS デベロッパーガイド」の「コンテナインスタンスの登録解除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeregisterContainerInstance」を参照してください。

### deregister-task-definition

次のコード例は、deregister-task-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

タスク定義の登録を解除するには

次の deregister-task-definition の例では、デフォルトのリージョンで curler タスク定義の最初のリビジョンを登録解除します。

```
aws ecs deregister-task-definition --task-definition curler:1
```

結果の出力では、タスク定義ステータスに INACTIVE が表示されることに注意してください。

```
{
    "taskDefinition": {
        "status": "INACTIVE",
        "family": "curler",
        "volumes": [],
        "taskDefinitionArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/
curler:1",
        "containerDefinitions": [
            {
                "environment": [],
                "name": "curler",
                "mountPoints": [],
                "image": "curl:latest",
                "cpu": 100,
                "portMappings": [],
                "entryPoint": [],
                "memory": 256,
                "command": [
                    "curl -v http://example.com/"
                ],
                "essential": true,
                "volumesFrom": []
            }
        ],
        "revision": 1
    }
}
```

詳細については、「Amazon ECS ディベロッパーガイド」の「Amazon ECS のタスク定義」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeregisterTaskDefinition」を参照してください。

### describe-capacity-providers

次のコード例は、describe-capacity-providers を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: すべてのキャパシティプロバイダーを記述するには

次の describe-capacity-providers の例では、すべてのキャパシティプロバイダーの詳細を取得します。

```
aws ecs describe-capacity-providers
```

出力:

```
{
    "capacityProviders": [
        {
            "capacityProviderArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:capacity-
provider/MyCapacityProvider",
            "name": "MyCapacityProvider",
            "status": "ACTIVE",
            "autoScalingGroupProvider": {
                "autoScalingGroupArn": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:autoScalingGroup:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111:autoScalingGroupName/MyAutoScalingGroup",
                "managedScaling": {
                    "status": "ENABLED",
                    "targetCapacity": 100,
                    "minimumScalingStepSize": 1,
                    "maximumScalingStepSize": 1000
                },
                "managedTerminationProtection": "ENABLED"
            },
            "tags": []
        },
        {
            "capacityProviderArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:capacity-
provider/FARGATE",
            "name": "FARGATE",
            "status": "ACTIVE",
            "tags": []
        },
        {
            "capacityProviderArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:capacity-
provider/FARGATE_SPOT",
            "name": "FARGATE_SPOT",
            "status": "ACTIVE",
            "tags": []
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「Amazon ECS ディベロッパーガイド」の「Amazon ECS キャパシティープロバイダー」を参照してください。

例 2: 特定のキャパシティプロバイダーを記述するには

次の describe-capacity-providers の例では、特定のキャパシティープロバイダーの詳細を取得します。--include TAGS パラメータを使用すると、キャパシティープロバイダーに関連付けられたタグが出力に追加されます。

```
aws ecs describe-capacity-providers \
    --capacity-providers MyCapacityProvider \
    --include TAGS
```

出力:

```
{
    "capacityProviders": [
        {
            "capacityProviderArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:capacity-
provider/MyCapacityProvider",
            "name": "MyCapacityProvider",
            "status": "ACTIVE",
            "autoScalingGroupProvider": {
                "autoScalingGroupArn": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:autoScalingGroup:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111:autoScalingGroupName/MyAutoScalingGroup",
                "managedScaling": {
                    "status": "ENABLED",
                    "targetCapacity": 100,
                    "minimumScalingStepSize": 1,
                    "maximumScalingStepSize": 1000
                },
                "managedTerminationProtection": "ENABLED"
            },
            "tags": [
                {
                    "key": "environment",
                    "value": "production"
                }
            ]
```

```
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon ECS ディベロッパーガイド」の「Amazon ECS キャパシティープロバイダー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeCapacityProviders」を参照してください。

### describe-clusters

次のコード例は、describe-clusters を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: クラスターを記述するには

次の describe-clusters の例は、指定されたクラスターの詳細情報を取得します。

```
aws ecs describe-clusters \
    --cluster default
```

出力:

```
{
    "clusters": [
        {
            "status": "ACTIVE",
            "clusterName": "default",
            "registeredContainerInstancesCount": 0,
            "pendingTasksCount": 0,
            "runningTasksCount": 0,
            "activeServicesCount": 1,
            "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/default"
        }
    ],
    "failures": []
}
```

詳細については、「Amazon ECS ディベロッパーガイド」の「Amazon ECS Clusters」を参照してください。

例 2: 添付ファイルオプションを使用してクラスターを記述するには

次の describe-clusters の例は、添付ファイルオプションを指定します。指定されたクラスターの詳細情報と、クラスターにアタッチされているリソースのリストを添付ファイルの形式で取得します。キャパシティプロバイダーをクラスターで使用する場合、AutoScaling プランまたはスケーリングポリシーのリソースは asp または as_policy ATTACHMENTS として表示されます。

```
aws ecs describe-clusters \
    --include ATTACHMENTS \
    --clusters sampleCluster
```

出力:

```
{
    "clusters": [
        {
            "clusterArn": "arn:aws:ecs:af-south-1:123456789222:cluster/
sampleCluster",
            "clusterName": "sampleCluster",
            "status": "ACTIVE",
            "registeredContainerInstancesCount": 0,
            "runningTasksCount": 0,
            "pendingTasksCount": 0,
            "activeServicesCount": 0,
            "statistics": [],
            "tags": [],
            "settings": [],
            "capacityProviders": [
                "sampleCapacityProvider"
            ],
            "defaultCapacityProviderStrategy": [],
            "attachments": [
                {
                    "id": "a1b2c3d4-5678-901b-cdef-EXAMPLE22222",
                    "type": "as_policy",
                    "status": "CREATED",
                    "details": [
                        {
                            "name": "capacityProviderName",
                            "value": "sampleCapacityProvider"
                        },
```

```
                        {
                            "name": "scalingPolicyName",
                            "value": "ECSManagedAutoScalingPolicy-3048e262-
fe39-4eaf-826d-6f975d303188"
                        }
                    ]
                }
            ],
            "attachmentsStatus": "UPDATE_COMPLETE"
        }
    ],
    "failures": []
}
```

詳細については、「Amazon ECS ディベロッパーガイド」の「Amazon ECS Clusters」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeClusters」を参照してください。

### describe-container-instances

次のコード例は、describe-container-instances を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンテナインスタンスを記述するには

次の describe-container-instances の例では、コンテナインスタンス UUID を識別子として使用して、update クラスター内のコンテナインスタンスの詳細を取得します。

```
aws ecs describe-container-instances \
    --cluster update \
    --container-instances a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "failures": [],
    "containerInstances": [
        {
            "status": "ACTIVE",
            "registeredResources": [
```

```
                {
                    "integerValue": 2048,
                    "longValue": 0,
                    "type": "INTEGER",
                    "name": "CPU",
                    "doubleValue": 0.0
                },
                {
                    "integerValue": 3955,
                    "longValue": 0,
                    "type": "INTEGER",
                    "name": "MEMORY",
                    "doubleValue": 0.0
                },
                {
                    "name": "PORTS",
                    "longValue": 0,
                    "doubleValue": 0.0,
                    "stringSetValue": [
                        "22",
                        "2376",
                        "2375",
                        "51678"
                    ],
                    "type": "STRINGSET",
                    "integerValue": 0
                }
            ],
            "ec2InstanceId": "i-A1B2C3D4",
            "agentConnected": true,
            "containerInstanceArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:container-
instance/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "pendingTasksCount": 0,
            "remainingResources": [
                {
                    "integerValue": 2048,
                    "longValue": 0,
                    "type": "INTEGER",
                    "name": "CPU",
                    "doubleValue": 0.0
                },
                {
                    "integerValue": 3955,
                    "longValue": 0,
```

```
                    "type": "INTEGER",
                    "name": "MEMORY",
                    "doubleValue": 0.0
                },
                {
                    "name": "PORTS",
                    "longValue": 0,
                    "doubleValue": 0.0,
                    "stringSetValue": [
                        "22",
                        "2376",
                        "2375",
                        "51678"
                    ],
                    "type": "STRINGSET",
                    "integerValue": 0
                }
            ],
            "runningTasksCount": 0,
            "versionInfo": {
                "agentVersion": "1.0.0",
                "agentHash": "4023248",
                "dockerVersion": "DockerVersion: 1.5.0"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon ECS デベロッパーガイド」の「Amazon ECS コンテナインスタンス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeContainerInstances」を参照してください。

### `describe-service-deployments`

次のコード例は、`describe-service-deployments` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスデプロイの詳細を取得するには

次の describe-service-deployments の例では、ARN が arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:service-deployment/example-cluster/example-service/ejGvqq2ilnbKT9qj0vLJe のサービスデプロイの詳細を取得します。

```
aws ecs describe-service-deployments \
    --service-deployment-arn arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:service-deployment/example-cluster/example-service/ejGvqq2ilnbKT9qj0vLJe
```

出力:

```
{
    "serviceDeployments": [
        {
            "serviceDeploymentArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:service-deployment/example-cluster/example-service/ejGvqq2ilnbKT9qj0vLJe",
            "serviceArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:service/example-cluster/example-service",
            "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:cluster/example-cluster",
            "createdAt": "2024-10-31T08:03:30.917000-04:00",
            "startedAt": "2024-10-31T08:03:32.510000-04:00",
            "finishedAt": "2024-10-31T08:05:04.527000-04:00",
            "updatedAt": "2024-10-31T08:05:04.527000-04:00",
            "sourceServiceRevisions": [],
            "targetServiceRevision": {
                "arn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:service-revision/example-cluster/example-service/1485800978477494678",
                "requestedTaskCount": 1,
                "runningTaskCount": 1,
                "pendingTaskCount": 0
            },
            "status": "SUCCESSFUL",
            "deploymentConfiguration": {
                "deploymentCircuitBreaker": {
                    "enable": true,
                    "rollback": true
                },
                "maximumPercent": 200,
                "minimumHealthyPercent": 100,
                "alarms": {
                    "alarmNames": [],
                    "rollback": false,
                    "enable": false
```

```
                }
            },
            "deploymentCircuitBreaker": {
                "status": "MONITORING_COMPLETE",
                "failureCount": 0,
                "threshold": 3
            },
            "alarms": {
                "status": "DISABLED"
            }
        }
    ],
    "failures": []
}
```

詳細については、Amazon ECS デベロッパーガイドの「Amazon ECS サービスデプロイを使用してサービス履歴を表示する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeServiceDeployments」を参照してください。

### describe-service-revisions

次のコード例は、describe-service-revisions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスリビジョンの詳細を取得するには

次の describe-service-revisions の例では、ARN が arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:service-revision/example-cluster/example-service/1485800978477494678 のサービスリビジョンの詳細を取得します。

```
aws ecs describe-service-revisions \
    --service-revision-arns arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:service-revision/example-cluster/example-service/1485800978477494678
```

出力:

```
{
    "serviceRevisions": [
        {
```

```
            "serviceRevisionArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:service-
revision/example-cluster/example-service/1485800978477494678",
            "serviceArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:service/example-
cluster/example-service",
            "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:cluster/example-
cluster",
            "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task-definition/
webserver:5",
            "capacityProviderStrategy": [
                {
                    "capacityProvider": "FARGATE",
                    "weight": 1,
                    "base": 0
                }
            ],
            "platformVersion": "1.4.0",
            "platformFamily": "Linux",
            "networkConfiguration": {
                "awsvpcConfiguration": {
                    "subnets": [
                        "subnet-0d0eab1bb38d5ca64",
                        "subnet-0db5010045995c2d5"
                    ],
                    "securityGroups": [
                        "sg-02556bf85a191f59a"
                    ],
                    "assignPublicIp": "ENABLED"
                }
            },
            "containerImages": [
                {
                    "containerName": "aws-otel-collector",
                    "imageDigest":
 "sha256:7a1b3560655071bcacd66902c20ebe9a69470d5691fe3bd36baace7c2f3c4640",
                    "image": "public.ecr.aws/aws-observability/aws-otel-
collector:v0.32.0"
                },
                {
                    "containerName": "web",
                    "imageDigest":
 "sha256:28402db69fec7c17e179ea87882667f1e054391138f77ffaf0c3eb388efc3ffb",
                    "image": "nginx"
                }
            ],
```

```
            "guardDutyEnabled": false,
            "serviceConnectConfiguration": {
                "enabled": false
            },
            "createdAt": "2024-10-31T08:03:29.302000-04:00"
        }
    ],
    "failures": []
}
```

詳細については、Amazon ECS デベロッパーガイドの「Amazon ECS サービスリビジョン」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeServiceRevisions」を参照してください。

### describe-services

次のコード例は、describe-services を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスを記述するには

次の describe-services の例では、デフォルトのクラスター内の my-http-service サービスの詳細を取得します。

```
aws ecs describe-services --services my-http-service
```

出力:

```
{
    "services": [
        {
            "status": "ACTIVE",
            "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/
amazon-ecs-sample:1",
            "pendingCount": 0,
            "loadBalancers": [],
            "desiredCount": 10,
            "createdAt": 1466801808.595,
            "serviceName": "my-http-service",
```

```
            "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/default",
            "serviceArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:service/my-http-
service",
            "deployments": [
                {
                    "status": "PRIMARY",
                    "pendingCount": 0,
                    "createdAt": 1466801808.595,
                    "desiredCount": 10,
                    "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-
definition/amazon-ecs-sample:1",
                    "updatedAt": 1428326312.703,
                    "id": "ecs-svc/1234567890123456789",
                    "runningCount": 10
                }
            ],
            "events": [
                {
                    "message": "(service my-http-service) has reached a steady
 state.",
                    "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
                    "createdAt": 1466801812.435
                }
            ],
            "runningCount": 10
        }
    ],
    "failures": []
}
```

詳細については、「Amazon ECS ディベロッパーガイド」の「Amazon ECS サービス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeServices」を参照してください。

### describe-task-definition

次のコード例は、describe-task-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

タスク定義を記述するには

次の describe-task-definition の例は、タスク定義の詳細情報を取得します。

```
aws ecs describe-task-definition \
    --task-definition hello_world:8
```

出力:

```
{
    "taskDefinition": {
        "taskDefinitionArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:012345678910:task-definition/
hello_world:8",
        "containerDefinitions": [
            {
                "cpu": 10,
                "environment": [],
                "essential": true,
                "image": "wordpress",
                "links": [
                    "mysql"
                ] ,
                "memory": 500,
                "mountPoints": [],
                "name": "wordpress",
                "portMappings": [
                    {
                        "containerPort": 80,
                        "hostPort": 80
                    }
                ],
                "volumesFrom": []
            },
            {
                "cpu": 10,
                "environment": [
                    {
                        "name": "MYSQL_ROOT_PASSWORD",
                        "value": "password"
                    }
                ],
                "essential": true,
                "image": "mysql",
                "memory": 500,
                "mountPoints": [],
```

```
                "name": "mysql",
                "portMappings": [],
                "volumesFrom": []
            }
        ],
    "family": "hello_world",
    "revision": 8,
    "volumes": [],
    "status": "ACTIVE",
    "placementConstraints": [],
    "compatibilities": [
        "EXTERNAL",
        "EC2"
    ],
    "registeredAt": "2024-06-21T11:15:12.669000-05:00",
    "registeredBy": "arn:aws:sts::012345678910:assumed-role/demo-role/jane-doe"
    },
    "tags": []
}
```

詳細については、「Amazon ECS ディベロッパーガイド」の「Amazon ECS のタスク定義」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTaskDefinition」を参照してください。

### describe-task-sets

次のコード例は、describe-task-sets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

タスクセットを記述するには

次の describe-task-sets の例では、外部デプロイを使用するサービス内のタスクセットについて説明します。

```
aws ecs describe-task-sets \
    --cluster MyCluster \
    --service MyService \
    --task-sets arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-set/MyCluster/MyService/ecs-svc/1234567890123456789
```

出力:

```
{
    "taskSets": [
        {
            "id": "ecs-svc/1234567890123456789",
            "taskSetArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-set/MyCluster/
MyService/ecs-svc/1234567890123456789",
            "status": "ACTIVE",
            "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/
sample-fargate:2",
            "computedDesiredCount": 0,
            "pendingCount": 0,
            "runningCount": 0,
            "createdAt": 1557207715.195,
            "updatedAt": 1557207740.014,
            "launchType": "EC2",
            "networkConfiguration": {
                "awsvpcConfiguration": {
                    "subnets": [
                        "subnet-12344321"
                    ],
                    "securityGroups": [
                        "sg-1234431"
                    ],
                    "assignPublicIp": "DISABLED"
                }
            },
            "loadBalancers": [],
            "serviceRegistries": [],
            "scale": {
                "value": 0.0,
                "unit": "PERCENT"
            },
            "stabilityStatus": "STEADY_STATE",
            "stabilityStatusAt": 1557207740.014
        }
    ],
    "failures": []
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTaskSets」を参照してください。

### describe-tasks

次の例は、describe-tasks を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: 単一のタスクを記述するには

次の describe-tasks の例は、クラスター内の単一のタスクの詳細情報を取得します。タスクの ID または完全な ARN を使用して、タスクを指定できます。この例では、タスクの完全な ARN を使用します。

```
aws ecs describe-tasks \
    --cluster MyCluster \
    --tasks arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task/
MyCluster/4d590253bb114126b7afa7b58EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "tasks": [
        {
            "attachments": [],
            "attributes": [
                {
                    "name": "ecs.cpu-architecture",
                    "value": "x86_64"
                }
            ],
            "availabilityZone": "us-east-1b",
            "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:cluster/MyCluster",
            "connectivity": "CONNECTED",
            "connectivityAt": "2021-08-11T12:21:26.681000-04:00",
            "containerInstanceArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:container-
instance/test/025c7e2c5e054a6790a29fc1fEXAMPLE",
            "containers": [
                {
                    "containerArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:container/
MyCluster/4d590253bb114126b7afa7b58eea9221/a992d1cc-ea46-474a-b6e8-24688EXAMPLE",
                    "taskArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task/
MyCluster/4d590253bb114126b7afa7b58EXAMPLE",
                    "name": "simple-app",
                    "image": "httpd:2.4",
```

```
                    "runtimeId":
 "91251eed27db90006ad67b1a08187290869f216557717dd5c39b37c94EXAMPLE",
                    "lastStatus": "RUNNING",
                    "networkBindings": [
                        {
                            "bindIP": "0.0.0.0",
                            "containerPort": 80,
                            "hostPort": 80,
                            "protocol": "tcp"
                        }
                    ],
                    "networkInterfaces": [],
                    "healthStatus": "UNKNOWN",
                    "cpu": "10",
                    "memory": "300"
                }
            ],
            "cpu": "10",
            "createdAt": "2021-08-11T12:21:26.681000-04:00",
            "desiredStatus": "RUNNING",
            "enableExecuteCommand": false,
            "group": "service:testupdate",
            "healthStatus": "UNKNOWN",
            "lastStatus": "RUNNING",
            "launchType": "EC2",
            "memory": "300",
            "overrides": {
                "containerOverrides": [
                    {
                        "name": "simple-app"
                    }
                ],
                "inferenceAcceleratorOverrides": []
            },
            "pullStartedAt": "2021-08-11T12:21:28.234000-04:00",
            "pullStoppedAt": "2021-08-11T12:21:33.793000-04:00",
            "startedAt": "2021-08-11T12:21:34.945000-04:00",
            "startedBy": "ecs-svc/968695068243EXAMPLE",
            "tags": [],
            "taskArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task/
MyCluster/4d590253bb114126b7afa7b58eea9221",
            "taskDefinitionArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task-
definition/console-sample-app-static2:1",
            "version": 2
```

```
        }
    ],
    "failures": []
}
```

詳細については、「Amazon ECS ディベロッパーガイド」の「Amazon ECS のタスク定義」を参照してください。

例 2: 複数のタスクを記述するには

次の describe-tasks の例は、クラスター内の複数のタスクの詳細情報を取得します。タスクの ID または完全な ARN を使用して、タスクを指定できます。この例では、タスクの完全な ID を使用します。

```
aws ecs describe-tasks \
    --cluster MyCluster \
    --tasks "74de0355a10a4f979ac495c14EXAMPLE" "d789e94343414c25b9f6bd59eEXAMPLE"
```

出力:

```
{
    "tasks": [
        {
            "attachments": [
                {
                    "id": "d9e7735a-16aa-4128-bc7a-b2d51EXAMPLE",
                    "type": "ElasticNetworkInterface",
                    "status": "ATTACHED",
                    "details": [
                        {
                            "name": "subnetId",
                            "value": "subnet-0d0eab1bb3EXAMPLE"
                        },
                        {
                            "name": "networkInterfaceId",
                            "value": "eni-0fa40520aeEXAMPLE"
                        },
                        {
                            "name": "macAddress",
                            "value": "0e:89:76:28:07:b3"
                        },
                        {
                            "name": "privateDnsName",
```

```
                            "value": "ip-10-0-1-184.ec2.internal"
                        },
                        {
                            "name": "privateIPv4Address",
                            "value": "10.0.1.184"
                        }
                    ]
                }
            ],
            "attributes": [
                {
                    "name": "ecs.cpu-architecture",
                    "value": "x86_64"
                }
            ],
            "availabilityZone": "us-east-1b",
            "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:cluster/MyCluster",
            "connectivity": "CONNECTED",
            "connectivityAt": "2021-12-20T12:13:37.875000-05:00",
            "containers": [
                {
                    "containerArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:container/
MyCluster/74de0355a10a4f979ac495c14EXAMPLE/aad3ba00-83b3-4dac-84d4-11f8cEXAMPLE",
                    "taskArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task/
MyCluster/74de0355a10a4f979ac495c14EXAMPLE",
                    "name": "web",
                    "image": "nginx",
                    "runtimeId": "74de0355a10a4f979ac495c14EXAMPLE-265927825",
                    "lastStatus": "RUNNING",
                    "networkBindings": [],
                    "networkInterfaces": [
                        {
                            "attachmentId": "d9e7735a-16aa-4128-bc7a-b2d51EXAMPLE",
                            "privateIpv4Address": "10.0.1.184"
                        }
                    ],
                    "healthStatus": "UNKNOWN",
                    "cpu": "99",
                    "memory": "100"
                }
            ],
            "cpu": "256",
            "createdAt": "2021-12-20T12:13:20.226000-05:00",
            "desiredStatus": "RUNNING",
```

```
            "enableExecuteCommand": false,
            "group": "service:tdsevicetag",
            "healthStatus": "UNKNOWN",
            "lastStatus": "RUNNING",
            "launchType": "FARGATE",
            "memory": "512",
            "overrides": {
                "containerOverrides": [
                    {
                        "name": "web"
                    }
                ],
                "inferenceAcceleratorOverrides": []
            },
            "platformVersion": "1.4.0",
            "platformFamily": "Linux",
            "pullStartedAt": "2021-12-20T12:13:42.665000-05:00",
            "pullStoppedAt": "2021-12-20T12:13:46.543000-05:00",
            "startedAt": "2021-12-20T12:13:48.086000-05:00",
            "startedBy": "ecs-svc/988401040018EXAMPLE",
            "tags": [],
            "taskArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task/
MyCluster/74de0355a10a4f979ac495c14EXAMPLE",
            "taskDefinitionArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task-
definition/webserver:2",
            "version": 3,
            "ephemeralStorage": {
            "sizeInGiB": 20
            }
        },
        {
            "attachments": [
                {
                    "id": "214eb5a9-45cd-4bf8-87bc-57fefEXAMPLE",
                    "type": "ElasticNetworkInterface",
                    "status": "ATTACHED",
                    "details": [
                        {
                            "name": "subnetId",
                            "value": "subnet-0d0eab1bb3EXAMPLE"
                        },
                        {
                            "name": "networkInterfaceId",
                            "value": "eni-064c7766daEXAMPLE"
```

```
                        },
                        {
                            "name": "macAddress",
                            "value": "0e:76:83:01:17:a9"
                        },
                        {
                            "name": "privateDnsName",
                            "value": "ip-10-0-1-41.ec2.internal"
                        },
                        {
                            "name": "privateIPv4Address",
                            "value": "10.0.1.41"
                        }
                    ]
                }
            ],
            "attributes": [
                {
                    "name": "ecs.cpu-architecture",
                    "value": "x86_64"
                }
            ],
            "availabilityZone": "us-east-1b",
            "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:cluster/MyCluster",
            "connectivity": "CONNECTED",
            "connectivityAt": "2021-12-20T12:13:35.243000-05:00",
            "containers": [
                {
                    "containerArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:container/
MyCluster/d789e94343414c25b9f6bd59eEXAMPLE/9afef792-609b-43a5-bb6a-3efdbEXAMPLE",
                    "taskArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task/MyCluster/
d789e94343414c25b9f6bd59eEXAMPLE",
                    "name": "web",
                    "image": "nginx",
                    "runtimeId": "d789e94343414c25b9f6bd59eEXAMPLE-265927825",
                    "lastStatus": "RUNNING",
                    "networkBindings": [],
                    "networkInterfaces": [
                        {
                            "attachmentId": "214eb5a9-45cd-4bf8-87bc-57fefEXAMPLE",
                            "privateIpv4Address": "10.0.1.41"
                        }
                    ],
                    "healthStatus": "UNKNOWN",
```

```
                    "cpu": "99",
                    "memory": "100"
                }
            ],
            "cpu": "256",
            "createdAt": "2021-12-20T12:13:20.226000-05:00",
            "desiredStatus": "RUNNING",
            "enableExecuteCommand": false,
            "group": "service:tdsevicetag",
            "healthStatus": "UNKNOWN",
            "lastStatus": "RUNNING",
            "launchType": "FARGATE",
            "memory": "512",
            "overrides": {
                "containerOverrides": [
                    {
                        "name": "web"
                    }
                ],
                "inferenceAcceleratorOverrides": []
            },
            "platformVersion": "1.4.0",
            "platformFamily": "Linux",
            "pullStartedAt": "2021-12-20T12:13:44.611000-05:00",
            "pullStoppedAt": "2021-12-20T12:13:48.251000-05:00",
            "startedAt": "2021-12-20T12:13:49.326000-05:00",
            "startedBy": "ecs-svc/988401040018EXAMPLE",
            "tags": [],
            "taskArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task/MyCluster/
d789e94343414c25b9f6bd59eEXAMPLE",
            "taskDefinitionArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task-
definition/webserver:2",
            "version": 3,
            "ephemeralStorage": {
                "sizeInGiB": 20
            }
        }
    ],
    "failures": []
}
```

詳細については、「Amazon ECS ディベロッパーガイド」の「Amazon ECS のタスク定義」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeTasks」を参照してください。

### execute-command

次のコード例は、execute-command を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インタラクティブ /bin/sh コマンドを実行するには

次の execute-command の例では、ID が arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task/MyCluster/d789e94343414c25b9f6bd59eEXAMPLE のタスクで、MyContainer という名前のコンテナに対してインタラクティブな /bin/sh コマンドを実行します。

```
aws ecs execute-command \
    --cluster MyCluster \
    --task arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task/MyCluster/
d789e94343414c25b9f6bd59eEXAMPLE \
    --container MyContainer \
    --interactive \
    --command "/bin/sh"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon ECS デベロッパーガイド」の「Amazon ECS Exec を使用してデバッグする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ExecuteCommand」を参照してください。

### get-task-protection

次のコード例は、get-task-protection を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ECS サービスでタスクの保護ステータスを取得する

次の get-task-protection は、Amazon ECS サービスに属する ECS タスクの保護ステータスを返します。

```
aws ecs get-task-protection \
    --cluster ECS-project-update-cluster \
    --tasks c43ed3b1331041f289316f958adb6a24
```

出力:

```
{
    "protectedTasks": [
        {
            "taskArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task/
c43ed3b1331041f289316f958adb6a24",
            "protectionEnabled": false
        }
    ],
    "failures": []
}
```

タスク保護の詳細については、Amazon ECS デベロッパーガイドの「Amazon ECS タスクがスケールインイベントによって終了するのを防ぐ」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetTaskProtection」を参照してください。

### list-account-settings

次のコード例は、list-account-settings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: アカウントのアカウント設定を表示するには

次の list-account-settings の例は、アカウントの有効なアカウント設定を示しています。

```
aws ecs list-account-settings --effective-settings
```

出力:

```
{
    "settings": [
        {
```

```
            "name": "containerInstanceLongArnFormat",
            "value": "enabled",
            "principalArn": "arn:aws:iam::123456789012:root"
        },
        {
            "name": "serviceLongArnFormat",
            "value": "enabled",
            "principalArn": "arn:aws:iam::123456789012:root"
        },
        {
            "name": "taskLongArnFormat",
            "value": "enabled",
            "principalArn": "arn:aws:iam::123456789012:root"
        }
    ]
}
```

例 2: 特定の IAM ユーザーまたは IAM ロールのアカウント設定を表示するには

次の `list-account-settings` の例では、指定された IAM ユーザーまたは IAM ロールのアカウント設定を表示します。

```
aws ecs list-account-settings --principal-arn arn:aws:iam::123456789012:user/MyUser
```

出力:

```
{
    "settings": [
        {
            "name": "serviceLongArnFormat",
            "value": "enabled",
            "principalArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/MyUser"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon ECS デベロッパーガイド」の「Amazon リソースネーム (ARN) と ID」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAccountSettings」を参照してください。

### list-attributes

次のコード例は、list-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

特定の属性を含むコンテナインスタンスを一覧表示するには

次の例では、デフォルトクラスターに stack=production 属性を持つコンテナインスタンスの属性を一覧表示します。

```
aws ecs list-attributes \
    --target-type container-instance \
    --attribute-name stack \
    --attribute-value production \
    --cluster default
```

出力:

```
{
    "attributes": [
        {
            "name": "stack",
            "targetId": "arn:aws:ecs:us-west-2:130757420319:container-
instance/1c3be8ed-df30-47b4-8f1e-6e68ebd01f34",
            "value": "production"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon ECS デベロッパーガイド」の「Amazon ECS コンテナエージェントの設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAttributes」を参照してください。

### list-clusters

次のコード例は、list-clusters を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能なクラスターを一覧表示するには

次の list-clusters の例は、使用可能なすべてのクラスターを一覧表示します。

```
aws ecs list-clusters
```

出力:

```
{
    "clusterArns": [
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/MyECSCluster1",
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/AnotherECSCluster"
    ]
}
```

詳細については、「Amazon ECS ディベロッパーガイド」の「Amazon ECS Clusters」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListClusters」を参照してください。

### list-container-instances

次のコード例は、list-container-instances を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスター内のコンテナインスタンスを一覧表示するには

次の list-container-instances の例は、クラスターで使用可能なすべてのコンテナインスタンスを一覧表示します。

```
aws ecs list-container-instances --cluster MyCluster
```

出力:

```
{
    "containerInstanceArns": [
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:container-instance/MyCluster/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:container-instance/MyCluster/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE"
    ]
```

```
}
```

詳細については、「Amazon ECS デベロッパーガイド」の「Amazon ECS コンテナインスタンス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListContainerInstances」を参照してください。

### `list-service-deployments`

次のコード例は、`list-service-deployments` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスデプロイを一覧表示するには

次の `list-service-deployments` の例では、`example-service` という名前のサービスのサービスデプロイを取得します。

```
aws ecs list-service-deployments \
    --service arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:service/example-cluster/example-service
```

出力:

```
{
    "serviceDeployments": [
        {
            "serviceDeploymentArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:service-deployment/example-cluster/example-service/ejGvqq2ilnbKT9qj0vLJe",
            "serviceArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:service/example-cluster/example-service",
            "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:cluster/example-cluster",
            "startedAt": "2024-10-31T08:03:32.510000-04:00",
            "createdAt": "2024-10-31T08:03:30.917000-04:00",
            "finishedAt": "2024-10-31T08:05:04.527000-04:00",
            "targetServiceRevisionArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:service-revision/example-cluster/example-service/1485800978477494678",
            "status": "SUCCESSFUL"
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、Amazon ECS デベロッパーガイドの「Amazon ECS サービスデプロイを使用してサービス履歴を表示する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListServiceDeployments」を参照してください。

### `list-services-by-namespace`

次のコード例は、`list-services-by-namespace` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

名前空間内のサービスを一覧表示するには

次の `list-services-by-namespace` の例では、デフォルトのリージョンで指定された名前空間に対して設定されたすべてのサービスを一覧表示します。

```
aws ecs list-services-by-namespace \
    --namespace service-connect
```

出力:

```
{
    "serviceArns": [
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:service/MyCluster/MyService",
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:service/tutorial/service-connect-nginx-service"
    ]
}
```

詳細については、「Amazon ECS デベロッパーガイド」の「Service Connect」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListServicesByNamespace」を参照してください。

### `list-services`

次のコード例は、`list-services` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスター内のサービスを一覧表示するには

次の list-services の例は、クラスターで実行中のサービスを一覧表示する方法を示しています。

```
aws ecs list-services --cluster MyCluster
```

出力:

```
{
    "serviceArns": [
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:service/MyCluster/MyService"
    ]
}
```

詳細については、「Amazon ECS ディベロッパーガイド」の「Amazon ECS サービス」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListServices」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースのタグを一覧表示するには

次の list-tags-for-resource の例では、特定のクラスターのタグを一覧表示します。

```
aws ecs list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/MyCluster
```

出力:

```
{
    "tags": [
```

```
        {
            "key": "key1",
            "value": "value1"
        },
        {
            "key": "key2",
            "value": "value2"
        },
        {
            "key": "key3",
            "value": "value3"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### list-task-definition-families

次のコード例は、list-task-definition-families を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 登録されたタスク定義ファミリーを一覧表示するには

次の list-task-definition-families の例では、登録されたすべてのタスク定義ファミリーを一覧表示します。

```
aws ecs list-task-definition-families
```

出力:

```
{
    "families": [
        "node-js-app",
        "web-timer",
        "hpcc",
        "hpcc-c4-8xlarge"
    ]
}
```

例 2: 登録されたタスク定義ファミリーをフィルタリングするには

次の list-task-definition-families の例では、「hpcc」で始まるタスク定義のリビジョンを一覧表示します。

```
aws ecs list-task-definition-families --family-prefix hpcc
```

出力:

```
{
    "families": [
        "hpcc",
        "hpcc-c4-8xlarge"
    ]
}
```

詳細については、「Amazon ECS デベロッパーガイド」の「タスク定義のパラメータ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTaskDefinitionFamilies」を参照してください。

### list-task-definitions

次のコード例は、list-task-definitions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 登録されたタスク定義を一覧表示するには

次の list-task-definitions の例では、登録されたすべてのタスク定義を一覧表示します。

```
aws ecs list-task-definitions
```

出力:

```
{
    "taskDefinitionArns": [
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/sleep300:2",
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/sleep360:1",
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/wordpress:3",
```

```
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/wordpress:4",
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/wordpress:5",
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/wordpress:6"
    ]
}
```

例 2: ファミリーに登録されたタスク定義を一覧表示するには

次の list-task-definitions の例では、指定されたファミリーのタスク定義リビジョンを一覧表示します。

```
aws ecs list-task-definitions --family-prefix wordpress
```

出力:

```
{
    "taskDefinitionArns": [
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/wordpress:3",
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/wordpress:4",
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/wordpress:5",
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/wordpress:6"
    ]
}
```

詳細については、「Amazon ECS ディベロッパーガイド」の「Amazon ECS のタスク定義」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTaskDefinitions」を参照してください。

### list-tasks

次のコード例は、list-tasks を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: クラスター内のタスクを一覧表示するには

次の list-tasks の例は、クラスター内のすべてのタスクを一覧表示します。

```
aws ecs list-tasks --cluster default
```

出力:

```
{
    "taskArns": [
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task/a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-11111EXAMPLE",
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task/a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-22222EXAMPLE"
    ]
}
```

例 2: 特定のコンテナインスタンスのタスクを一覧表示するには

次の `list-tasks` の例は、コンテナインスタンスの UUID をフィルタとして使用して、コンテナインスタンスのタスクを一覧表示します。

```
aws ecs list-tasks --cluster default --container-instance a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-33333EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "taskArns": [
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task/a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-44444EXAMPLE"
    ]
}
```

詳細については、「Amazon ECS ディベロッパーガイド」の「Amazon ECS のタスク定義」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListTasks」を参照してください。

### put-account-setting-default

次のコード例は、`put-account-setting-default` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デフォルトのアカウント設定を変更するには

次の put-account-setting-default の例では、アカウントのすべての IAM ユーザーまたはロールのデフォルトアカウント設定を変更します。これらの変更は、IAM ユーザーまたはロールがこれらの設定を明示的に上書きしない限り、AWS アカウント全体に適用されます。

```
aws ecs put-account-setting-default --name serviceLongArnFormat --value enabled
```

出力:

```
{
    "setting": {
        "name": "serviceLongArnFormat",
        "value": "enabled",
        "principalArn": "arn:aws:iam::123456789012:root"
    }
}
```

詳細については、「Amazon ECS デベロッパーガイド」の「Amazon リソースネーム (ARN) と ID」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutAccountSettingDefault」を参照してください。

### put-account-setting

次のコード例は、put-account-setting を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ユーザーアカウントのアカウント設定を変更するには

次の put-account-setting の例では、IAM ユーザーアカウントの containerInsights アカウント設定を enhanced に設定します。これにより、オブザーバビリティが強化された Container Insights が有効になります。

```
aws ecs put-account-setting \
    --name containerInsights \
    --value enhanced
```

出力:

```
{
```

```
    "setting": {
        "name": "containerInsights",
        "value": "enhanced",
        "principalArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/johndoe",
        "type": "user"
    }
}
```

詳細については、「Amazon ECS デベロッパーガイド」の「アカウント設定の変更」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutAccountSetting」を参照してください。

### put-account-settings

次のコード例は、put-account-settings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ユーザーまたは IAM ロールのアカウント設定を変更するには

次の put-account-setting の例では、指定された IAM ユーザーまたは IAM ロールのアカウント設定を変更します。

```
aws ecs put-account-setting \
    --name serviceLongArnFormat \
    --value enabled \
    --principal-arn arn:aws:iam::123456789012:user/MyUser
```

出力:

```
{
    "setting": {
        "name": "serviceLongArnFormat",
        "value": "enabled",
        "principalArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/MyUser"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutAccountSettings」を参照してください。

### put-attributes

次のコード例は、put-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

属性を作成して Amazon ECS リソースに関連付けるには

次の put-attributes では、名前 stack と値 production を含む属性をコンテナインスタンスに適用します。

```
aws ecs put-attributes \
    --attributes name=stack,value=production,targetId=arn:aws:ecs:us-
west-2:130757420319:container-instance/1c3be8ed-df30-47b4-8f1e-6e68ebd01f34
```

出力:

```
{
    "attributes": [
        {
            "name": "stack",
            "targetId": "arn:aws:ecs:us-west-2:130757420319:container-
instance/1c3be8ed-df30-47b4-8f1e-6e68ebd01f34",
            "value": "production"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutAttributes」を参照してください。

### put-cluster-capacity-providers

次のコード例は、put-cluster-capacity-providers を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 既存のキャパシティプロバイダーをクラスターに追加するには

次の put-cluster-capacity-providers の例では、既存のキャパシティープロバイダーをクラスターに追加します。キャパシティープロバイダーを作成するには、create-capacity-

provider コマンドを使用します。describe-clusters コマンドは、現在のキャパシティープロバイダーとクラスターに関連付けられたデフォルトのキャパシティープロバイダー戦略を記述するために使用されます。新しいキャパシティープロバイダーをクラスターに追加するときは、クラスターに関連付ける新しいキャパシティープロバイダーに加えて、既存のすべてのキャパシティープロバイダーを指定する必要があります。また、クラスターに関連付けるデフォルトのキャパシティープロバイダー戦略も指定する必要があります。この例では、MyCluster クラスターは関連付けられた MyCapacityProvider1 キャパシティープロバイダーがあり、MyCapacityProvider2 キャパシティープロバイダーを追加して、それをデフォルトのキャパシティープロバイダー戦略に含めることで、タスクが両方のキャパシティープロバイダーに均等に分散されるようにしようとしています。

```
aws ecs put-cluster-capacity-providers \
    --cluster MyCluster \
    --capacity-providers MyCapacityProvider1 MyCapacityProvider2 \
    --default-capacity-provider-
strategy capacityProvider=MyCapacityProvider1,weight=1 capacityProvider=MyCapacityProvider2,
```

出力:

```
{
    "cluster": {
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/MyCluster",
        "clusterName": "MyCluster",
        "status": "ACTIVE",
        "registeredContainerInstancesCount": 0,
        "runningTasksCount": 0,
        "pendingTasksCount": 0,
        "activeServicesCount": 0,
        "statistics": [],
        "tags": [],
        "settings": [
            {
                "name": "containerInsights",
                "value": "enabled"
            }
        ],
        "capacityProviders": [
            "MyCapacityProvider1",
            "MyCapacityProvider2"
        ],
        "defaultCapacityProviderStrategy": [
```

```
            {
                "capacityProvider": "MyCapacityProvider1",
                "weight": 1,
                "base": 0
            },
            {
                "capacityProvider": "MyCapacityProvider2",
                "weight": 1,
                "base": 0
            }
        ],
        "attachments": [
           {
                "id": "0fb0c8f4-6edd-4de1-9b09-17e470ee1918",
                "type": "as_policy",
                "status": "ACTIVE",
                "details": [
                    {
                        "name": "capacityProviderName",
                        "value": "MyCapacityProvider1"
                    },
                    {
                        "name": "scalingPolicyName",
                        "value": "ECSManagedAutoScalingPolicy-a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE11111"
                    }
                ]
            },
            {
                "id": "ae592060-2382-4663-9476-b015c685593c",
                "type": "as_policy",
                "status": "ACTIVE",
                "details": [
                    {
                        "name": "capacityProviderName",
                        "value": "MyCapacityProvider2"
                    },
                    {
                        "name": "scalingPolicyName",
                        "value": "ECSManagedAutoScalingPolicy-a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE22222"
                    }
                ]
            }
```

```
        ],
        "attachmentsStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS"
    }
}
```

詳細については、「Amazon ECS ディベロッパーガイド」の「Amazon ECS キャパシティープロバイダー」を参照してください。

例 2: クラスターからキャパシティプロバイダーを削除するには

次の put-cluster-capacity-providers の例では、クラスターからキャパシティプロバイダーを削除します。describe-clusters コマンドは、クラスターに関連付けられている現在のキャパシティプロバイダーを記述するために使用されます。クラスターからキャパシティープロバイダーを削除するときは、クラスターに関連付けられたままにするキャパシティープロバイダーと、クラスターに関連付けるデフォルトのキャパシティープロバイダー戦略を指定する必要があります。この例では、クラスターに MyCapacityProvider1 と MyCapacityProvider2 キャパシティープロバイダーが関連付けられており、MyCapacityProvider2 キャパシティープロバイダーを削除しようと思っています。そのため、更新されたデフォルトのキャパシティープロバイダー戦略とともにコマンドで MyCapacityProvider1 のみを指定します。

```
aws ecs put-cluster-capacity-providers \
    --cluster MyCluster \
    --capacity-providers MyCapacityProvider1 \
    --default-capacity-provider-
strategy capacityProvider=MyCapacityProvider1,weight=1,base=0
```

出力:

```
{
    "cluster": {
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/MyCluster",
        "clusterName": "MyCluster",
        "status": "ACTIVE",
        "registeredContainerInstancesCount": 0,
        "runningTasksCount": 0,
        "pendingTasksCount": 0,
        "activeServicesCount": 0,
        "statistics": [],
        "tags": [],
        "settings": [
            {
```

```
                "name": "containerInsights",
                "value": "enabled"
            }
        ],
        "capacityProviders": [
            "MyCapacityProvider1"
        ],
        "defaultCapacityProviderStrategy": [
            "capacityProvider": "MyCapacityProvider1",
            "weight": 1,
            "base": 0
        ],
        "attachments": [
           {
                "id": "0fb0c8f4-6edd-4de1-9b09-17e470ee1918",
                "type": "as_policy",
                "status": "ACTIVE",
                "details": [
                    {
                        "name": "capacityProviderName",
                        "value": "MyCapacityProvider1"
                    },
                    {
                        "name": "scalingPolicyName",
                        "value": "ECSManagedAutoScalingPolicy-a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE11111"
                    }
                ]
            },
            {
                "id": "ae592060-2382-4663-9476-b015c685593c",
                "type": "as_policy",
                "status": "DELETING",
                "details": [
                    {
                        "name": "capacityProviderName",
                        "value": "MyCapacityProvider2"
                    },
                    {
                        "name": "scalingPolicyName",
                        "value": "ECSManagedAutoScalingPolicy-a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE22222"
                    }
                ]
```

```
            }
        ],
        "attachmentsStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS"
    }
}
```

詳細については、「Amazon ECS ディベロッパーガイド」の「Amazon ECS キャパシティープロバイダー」を参照してください。

例 3: クラスターからすべてのキャパシティプロバイダーを削除するには

次の put-cluster-capacity-providers の例では、クラスターからすべての既存のキャパシティプロバイダーを削除します。

```
aws ecs put-cluster-capacity-providers \
    --cluster MyCluster \
    --capacity-providers [] \
    --default-capacity-provider-strategy []
```

出力:

```
{
    "cluster": {
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/MyCluster",
        "clusterName": "MyCluster",
        "status": "ACTIVE",
        "registeredContainerInstancesCount": 0,
        "runningTasksCount": 0,
        "pendingTasksCount": 0,
        "activeServicesCount": 0,
        "statistics": [],
        "tags": [],
        "settings": [
            {
                "name": "containerInsights",
                "value": "enabled"
            }
        ],
        "capacityProviders": [],
        "defaultCapacityProviderStrategy": [],
        "attachments": [
           {
```

```
                "id": "0fb0c8f4-6edd-4de1-9b09-17e470ee1918",
                "type": "as_policy",
                "status": "DELETING",
                "details": [
                    {
                        "name": "capacityProviderName",
                        "value": "MyCapacityProvider1"
                    },
                    {
                        "name": "scalingPolicyName",
                        "value": "ECSManagedAutoScalingPolicy-a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE11111"
                    }
                ]
            },
            {
                "id": "ae592060-2382-4663-9476-b015c685593c",
                "type": "as_policy",
                "status": "DELETING",
                "details": [
                    {
                        "name": "capacityProviderName",
                        "value": "MyCapacityProvider2"
                    },
                    {
                        "name": "scalingPolicyName",
                        "value": "ECSManagedAutoScalingPolicy-a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE22222"
                    }
                ]
            }
        ],
        "attachmentsStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS"
    }
}
```

詳細については、「Amazon ECS ディベロッパーガイド」の「Amazon ECS キャパシティープロバイダー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutClusterCapacityProviders」を参照してください。

### register-task-definition

次のコード例は、register-task-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: タスク定義を JSON ファイルに登録するには

次の register-task-definition の例では、タスク定義を指定されたファミリーに登録します。コンテナ定義は、指定されたファイルの場所に JSON 形式で保存されます。

```
aws ecs register-task-definition \
    --cli-input-json file://<path_to_json_file>/sleep360.json
```

sleep360.json の内容:

```
{
    "containerDefinitions": [
        {
            "name": "sleep",
            "image": "busybox",
            "cpu": 10,
            "command": [
                "sleep",
                "360"
            ],
            "memory": 10,
            "essential": true
        }
    ],
    "family": "sleep360"
}
```

出力:

```
{
    "taskDefinition": {
        "status": "ACTIVE",
        "family": "sleep360",
        "placementConstraints": [],
        "compatibilities": [
                "EXTERNAL",
```

```
                "EC2"
        ],
        "volumes": [],
        "taskDefinitionArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task-definition/
sleep360:1",
        "containerDefinitions": [
            {
                "environment": [],
                "name": "sleep",
                "mountPoints": [],
                "image": "busybox",
                "cpu": 10,
                "portMappings": [],
                "command": [
                    "sleep",
                    "360"
                ],
        "memory": 10,
        "essential": true,
        "volumesFrom": []
        }
    ],
        "revision": 1
    }
}
```

詳細については、「Amazon ECS デベロッパーガイド」の「タスク定義の例」を参照してください。

例 2: タスク定義を JSON 文字列パラメータに登録するには

次の `register-task-definition` の例では、エスケープされた二重引用符を持つ JSON 文字列パラメータとして提供されるコンテナ定義を使用してタスク定義を登録します。

```
aws ecs register-task-definition \
    --family sleep360 \
    --container-definitions "[{\"name\":\"sleep\",\"image\":\"busybox\",\"cpu\":10,
\"command\":[\"sleep\",\"360\"],\"memory\":10,\"essential\":true}]"
```

出力は前の例と同じです。

詳細については、「Amazon ECS デベロッパーガイド」の「タスク定義の作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegisterTaskDefinition」を参照してください。

### run-task

次のコード例は、run-task を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: デフォルトのクラスターでタスクを実行するには

次の run-task の例では、デフォルトのクラスターでタスクを実行し、クライアントトークンを使用します。

```
aws ecs run-task \
    --cluster default \
    --task-definition sleep360:1 \
    --client-token 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
```

出力:

```
{
    "tasks": [
        {
            "attachments": [],
            "attributes": [
                {
                    "name": "ecs.cpu-architecture",
                    "value": "x86_64"
                }
            ],
            "availabilityZone": "us-east-1b",
            "capacityProviderName": "example-capacity-provider",
            "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:cluster/default",
            "containerInstanceArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:container-
instance/default/bc4d2ec611d04bb7bb97e83ceEXAMPLE",
            "containers": [
                {
                    "containerArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:container/
default/d6f51cc5bbc94a47969c92035e9f66f8/75853d2d-711e-458a-8362-0f0aEXAMPLE",
                    "taskArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task/default/
d6f51cc5bbc94a47969c9203EXAMPLE",
```

```
                    "name": "sleep",
                    "image": "busybox",
                    "lastStatus": "PENDING",
                    "networkInterfaces": [],
                    "cpu": "10",
                    "memory": "10"
                }
            ],
            "cpu": "10",
            "createdAt": "2023-11-21T16:59:34.403000-05:00",
            "desiredStatus": "RUNNING",
            "enableExecuteCommand": false,
            "group": "family:sleep360",
            "lastStatus": "PENDING",
            "launchType": "EC2",
            "memory": "10",
            "overrides": {
                "containerOverrides": [
                    {
                        "name": "sleep"
                    }
                ],
                "inferenceAcceleratorOverrides": []
            },
            "tags": [],
            "taskArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task/default/
d6f51cc5bbc94a47969c9203EXAMPLE",
            "taskDefinitionArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task-
definition/sleep360:1",
            "version": 1
        }
    ],
    "failures": []
}
```

詳細については、「Amazon ECS デベロッパーガイド」の「スタンドアロンタスクとしてのアプリケーションの実行」を参照してください。

例 2: スタンドアロンタスクの Amazon EBS ボリュームを設定するには

次の run-task の例では、デフォルトのクラスターで Fargate タスク用に暗号化された Amazon EBS ボリュームを設定します。AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes マネージドポリシーがアタッチされた Amazon ECS インフラストラクチャロールを設定する必要があ

ります。run-task リクエストと同じボリューム名でタスク定義を指定する必要があります。この例では、--cli-input-json オプションと JSON 入力ファイル (ebs.json) を使用します。

```
aws ecs run-task \
    --cli-input-json file://ebs.json
```

ebs.json の内容:

```
{
   "cluster": "default",
   "taskDefinition": "mytaskdef",
   "launchType": "FARGATE",
   "networkConfiguration":{
        "awsvpcConfiguration":{
            "assignPublicIp": "ENABLED",
            "securityGroups": ["sg-12344321"],
            "subnets":["subnet-12344321"]
        }
    },
   "volumeConfigurations": [
        {
            "name": "myEBSVolume",
            "managedEBSVolume": {
                "volumeType": "gp3",
                "sizeInGiB": 100,
                "roleArn":"arn:aws:iam::1111222333:role/ecsInfrastructureRole",
                "encrypted": true,
                "kmsKeyId":
 "arn:aws:kms:region:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
            }
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "tasks": [
        {
            "attachments": [
                {
                    "id": "ce868693-15ca-4083-91ac-f782f64000c9",
```

```
                    "type": "ElasticNetworkInterface",
                    "status": "PRECREATED",
                    "details": [
                        {
                        "name": "subnetId",
                        "value": "subnet-070982705451dad82"
                        }
                    ]
                },
                {
                    "id": "a17ed863-786c-4372-b5b3-b23e53f37877",
                    "type": "AmazonElasticBlockStorage",
                    "status": "CREATED",
                    "details": [
                        {
                            "name": "roleArn",
                            "value": "arn:aws:iam::123456789012:role/
ecsInfrastructureRole"
                        },
                        {
                            "name": "volumeName",
                            "value": "myEBSVolume"
                        },
                        {
                            "name": "deleteOnTermination",
                            "value": "true"
                        }
                    ]
                }
            ],
            "attributes": [
                {
                    "name": "ecs.cpu-architecture",
                    "value": "x86_64"
                }
            ],
            "availabilityZone": "us-west-2b",
            "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/default",
            "containers": [
                {
                    "containerArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:container/
default/7f1fbd3629434cc4b82d72d2f09b67c9/e21962a2-f328-4699-98a3-5161ac2c186a",
                    "taskArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task/
default/7f1fbd3629434cc4b82d72d2f09b67c9",
```

```
                    "name": "container-using-ebs",
                    "image": "amazonlinux:2",
                    "lastStatus": "PENDING",
                    "networkInterfaces": [],
                    "cpu": "0"
                }
            ],
            "cpu": "1024",
            "createdAt": "2025-01-23T10:29:46.650000-06:00",
            "desiredStatus": "RUNNING",
            "enableExecuteCommand": false,
            "group": "family:mytaskdef",
            "lastStatus": "PROVISIONING",
            "launchType": "FARGATE",
            "memory": "3072",
            "overrides": {
                "containerOverrides": [
                    {
                        "name": "container-using-ebs"
                    }
                ],
                "inferenceAcceleratorOverrides": []
            },
            "platformVersion": "1.4.0",
            "platformFamily": "Linux",
            "tags": [],
            "taskArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task/
default/7f1fbd3629434cc4b82d72d2f09b67c9",
            "taskDefinitionArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-
definition/mytaskdef:4",
            "version": 1,
            "ephemeralStorage": {
                "sizeInGiB": 20
            },
            "fargateEphemeralStorage": {
                "sizeInGiB": 20
            }
        }
    ],
    "failures": []
}
```

詳細については、「Amazon ECS デベロッパーガイド」の「Amazon ECS での Amazon EBS ボリュームの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RunTask」を参照してください。

### start-task

次のコード例は、start-task を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 新しいタスクを開始するには

次の start-task の例では、デフォルトクラスター内の指定されたコンテナインスタンスで、最新リビジョンの sleep360 タスク定義を使用してタスクを開始します。

```
aws ecs start-task \
    --task-definition sleep360 \
    --container-instances 765936fadbdd46b5991a4bd70c2a43d4
```

出力:

```
{
    "tasks": [
        {
            "taskArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task/
default/666fdccc2e2d4b6894dd422f4eeee8f8",
            "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/default",
            "taskDefinitionArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-
definition/sleep360:3",
            "containerInstanceArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:container-
instance/default/765936fadbdd46b5991a4bd70c2a43d4",
            "overrides": {
                "containerOverrides": [
                    {
                        "name": "sleep"
                    }
                ]
            },
            "lastStatus": "PENDING",
            "desiredStatus": "RUNNING",
```

```
            "cpu": "128",
            "memory": "128",
            "containers": [
                {
                    "containerArn": "arn:aws:ecs:us-
west-2:123456789012:container/75f11ed4-8a3d-4f26-a33b-ad1db9e02d41",
                    "taskArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task/
default/666fdccc2e2d4b6894dd422f4eeee8f8",
                    "name": "sleep",
                    "lastStatus": "PENDING",
                    "networkInterfaces": [],
                    "cpu": "10",
                    "memory": "10"
                }
            ],
            "version": 1,
            "createdAt": 1563421494.186,
            "group": "family:sleep360",
            "launchType": "EC2",
            "attachments": [],
            "tags": []
        }
    ],
    "failures": []
}
```

詳細については、「Amazon ECS デベロッパーガイド」の「Amazon ECS でコンテナをスケジュールする」を参照してください。

例 2: タスク開始時に Amazon EBS ボリュームを設定するには

次の `start-task` の例では、指定されたコンテナインスタンスのタスク用に暗号化された Amazon EBS ボリュームを設定します。`AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes` マネージドポリシーがアタッチされた Amazon ECS インフラストラクチャロールを設定する必要があります。`start-task` リクエストと同じボリューム名でタスク定義を指定する必要があります。この例では、`--cli-input-json` オプションと、以下の内容を含む JSON 入力ファイル (`ebs.json`) を使用します。

```
aws ecs start-task \
    --cli-input-json file://ebs.json \
    --container-instances 765936fadbdd46b5991a4bd70c2a43d4
```

ebs.json の内容:

```
{
   "cluster": "default",
   "taskDefinition": "mytaskdef",
   "networkConfiguration":{
        "awsvpcConfiguration":{
            "assignPublicIp": "ENABLED",
            "securityGroups": ["sg-12344321"],
            "subnets":["subnet-12344321"]
        }
    },
   "volumeConfigurations": [
        {
            "name": "myEBSVolume",
            "managedEBSVolume": {
                "volumeType": "gp3",
                "sizeInGiB": 100,
                "roleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/ecsInfrastructureRole",
                "encrypted": true,
                "kmsKeyId":
 "arn:aws:kms:region:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
            }
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "tasks": [
        {
            "attachments": [
                {
                    "id": "aea29489-9dcd-49f1-8164-4d91566e1113",
                    "type": "ElasticNetworkInterface",
                    "status": "PRECREATED",
                    "details": [
                        {
                            "name": "subnetId",
                            "value": "subnet-12344321"
                        }
                    ]
```

```
                },
                {
                    "id": "f29e1222-9a1e-410f-b499-a12a7cd6d42e",
                    "type": "AmazonElasticBlockStorage",
                    "status": "CREATED",
                    "details": [
                        {
                            "name": "roleArn",
                            "value": "arn:aws:iam::123456789012:role/
ecsInfrastructureRole"
                        },
                        {
                            "name": "volumeName",
                            "value": "myEBSVolume"
                        },
                        {
                            "name": "deleteOnTermination",
                            "value": "true"
                        }
                    ]
                }
            ],
            "attributes": [
                {
                    "name": "ecs.cpu-architecture",
                    "value": "arm64"
                }
            ],
            "availabilityZone": "us-west-2c",
            "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/default",
            "containerInstanceArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:container-
instance/default/765936fadbdd46b5991a4bd70c2a43d4",
            "containers": [
                {
                    "containerArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:container/
default/bb122ace3ed84add92c00a351a03c69e/a4a9ed10-51c7-4567-9653-50e71b94f867",
                    "taskArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task/default/
bb122ace3ed84add92c00a351a03c69e",
                    "name": "container-using-ebs",
                    "image": "amazonlinux:2",
                    "lastStatus": "PENDING",
                    "networkInterfaces": [],
                    "cpu": "0"
                }
```

```
            ],
            "cpu": "1024",
            "createdAt": "2025-01-23T14:51:05.191000-06:00",
            "desiredStatus": "RUNNING",
            "enableExecuteCommand": false,
            "group": "family:mytaskdef",
            "lastStatus": "PROVISIONING",
            "launchType": "EC2",
            "memory": "3072",
            "overrides": {
                "containerOverrides": [
                    {
                        "name": "container-using-ebs"
                    }
                ],
                "inferenceAcceleratorOverrides": []
            },
             "tags": [],
            "taskArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task/default/
bb122ace3ed84add92c00a351a03c69e",
            "taskDefinitionArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-
definition/mytaskdef:4",
            "version": 1
        }
    ],
    "failures": []
}
```

詳細については、「Amazon ECS デベロッパーガイド」の「Amazon ECS での Amazon EBS ボリュームの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartTask」を参照してください。

### stop-task

次のコード例は、stop-task を使用する方法を示しています。

AWS CLI

タスクを停止するには

次の stop-task は、指定されたタスクがデフォルトのクラスターで実行されないようにします。

```
aws ecs stop-task \
    --task 666fdccc2e2d4b6894dd422f4eeee8f8
```

出力:

```
{
    "task": {
        "taskArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:130757420319:task/
default/666fdccc2e2d4b6894dd422f4eeee8f8",
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:130757420319:cluster/default",
        "taskDefinitionArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:130757420319:task-definition/
sleep360:3",
        "containerInstanceArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:130757420319:container-
instance/default/765936fadbdd46b5991a4bd70c2a43d4",
        "overrides": {
            "containerOverrides": []
        },
        "lastStatus": "STOPPED",
        "desiredStatus": "STOPPED",
        "cpu": "128",
        "memory": "128",
        "containers": [],
        "version": 2,
        "stoppedReason": "Taskfailedtostart",
        "stopCode": "TaskFailedToStart",
        "connectivity": "CONNECTED",
        "connectivityAt": 1563421494.186,
        "pullStartedAt": 1563421494.252,
        "pullStoppedAt": 1563421496.252,
        "executionStoppedAt": 1563421497,
        "createdAt": 1563421494.186,
        "stoppingAt": 1563421497.252,
        "stoppedAt": 1563421497.252,
        "group": "family:sleep360",
        "launchType": "EC2",
        "attachments": [],
        "tags": []
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopTask」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースにタグを付けるには

次の tag-resource の例では、指定されたリソースに単一のタグを追加します。

```
aws ecs tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/MyCluster
    --tags key=key1,value=value1
```

このコマンドでは何も出力されません。

リソースに複数のタグを追加するには

次の tag-resource の例では、指定されたリソースに複数のタグを追加します。

```
aws ecs tag-resource \
--resource-arn arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/MyCluster \
--tags key=key1,value=value1 key=key2,value=value2 key=key3,value=value3
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次の例では、untag-resource を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

リソースからタグを削除するには

次の untag-resource の例では、指定されたリソース共有から一覧表示されたタグを削除します。

```
aws ecs untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/MyCluster \
    --tag-keys key1,key2
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-cluster-settings

次のコード例は、update-cluster-settings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスターの設定を変更するには

次の update-cluster-settingsの例では、MyCluster クラスターに対して、オブザーバビリティが強化された CloudWatch Container Insights を有効にします。

```
aws ecs update-cluster-settings \
    --cluster MyCluster \
    --settings name=containerInsights,value=enhanced
```

出力:

```
{
    "cluster": {
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-esat-1:123456789012:cluster/MyCluster",
        "clusterName": "default",
        "status": "ACTIVE",
        "registeredContainerInstancesCount": 0,
        "runningTasksCount": 0,
        "pendingTasksCount": 0,
        "activeServicesCount": 0,
        "statistics": [],
        "tags": [],
        "settings": [
            {
                "name": "containerInsights",
                "value": "enhanced"
            }
```

```
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon ECS デベロッパーガイド」の「アカウント設定の変更」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateClusterSettings」を参照してください。

### update-cluster

次のコード例は、update-cluster を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: containerInsights を有効にして ECS クラスターを更新する

次の update-cluster では、作成済みのクラスターで containerInsights の値を enabled に更新します。デフォルトでは、これは無効になっています。

```
aws ecs update-cluster \
    --cluster ECS-project-update-cluster \
    --settings name=containerInsights,value=enabled
```

出力:

```
"cluster": {
    "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/ECS-project-update-
cluster",
    "clusterName": "ECS-project-update-cluster",
    "status": "ACTIVE",
    "registeredContainerInstancesCount": 0,
    "runningTasksCount": 0,
    "pendingTasksCount": 0,
    "activeServicesCount": 0,
    "statistics": [],
    "tags": [],
    "settings": [
        {
            "name": "containerInsights",
            "value": "enabled"
        }
```

```
    ],
    "capacityProviders": [
        "Infra-ECS-Cluster-ECS-project-update-cluster-d6bb6d5b-
EC2CapacityProvider-3fIpdkLywwFt"
    ],
    "defaultCapacityProviderStrategy": [
        {
            "capacityProvider": "Infra-ECS-Cluster-ECS-project-update-cluster-
d6bb6d5b-EC2CapacityProvider-3fIpdkLywwFt",
            "weight": 1,
            "base": 0
        }
    ],
    "attachments": [
        {
            "id": "069d002b-7634-42e4-b1d4-544f4c8f6380",
            "type": "as_policy",
            "status": "CREATED",
            "details": [
                {
                    "name": "capacityProviderName",
                    "value": "Infra-ECS-Cluster-ECS-project-update-cluster-d6bb6d5b-
EC2CapacityProvider-3fIpdkLywwFt"
                },
                {
                    "name": "scalingPolicyName",
                    "value": "ECSManagedAutoScalingPolicy-152363a6-8c65-484c-
b721-42c3e070ae93"
                }
            ]
        },
        {
            "id": "08b5b6ca-45e9-4209-a65d-e962a27c490a",
            "type": "managed_draining",
            "status": "CREATED",
            "details": [
                {
                    "name": "capacityProviderName",
                    "value": "Infra-ECS-Cluster-ECS-project-update-cluster-d6bb6d5b-
EC2CapacityProvider-3fIpdkLywwFt"
                },
                {
                    "name": "autoScalingLifecycleHookName",
                    "value": "ecs-managed-draining-termination-hook"
```

```
                }
            ]
        },
        {
            "id": "45d0b36f-8cff-46b6-9380-1288744802ab",
            "type": "sc",
            "status": "ATTACHED",
            "details": []
        }
    ],
    "attachmentsStatus": "UPDATE_COMPLETE",
    "serviceConnectDefaults": {
        "namespace": "arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:namespace/ns-
igwrsylmy3kwvcdx"
    }
}
```

例 2: デフォルトの Service Connect 名前空間を設定して ECS クラスターを更新する

次の update-cluster は、デフォルトの Service Connect 名前空間を設定して ECS クラスターを更新します。

```
aws ecs update-cluster \
    --cluster ECS-project-update-cluster \
    --service-connect-defaults namespace=test
```

出力:

```
 {
     "cluster": {
         "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/ECS-project-
update-cluster",
         "clusterName": "ECS-project-update-cluster",
         "status": "ACTIVE",
         "registeredContainerInstancesCount": 0,
         "runningTasksCount": 0,
         "pendingTasksCount": 0,
         "activeServicesCount": 0,
         "statistics": [],
         "tags": [],
         "settings": [
             {
                 "name": "containerInsights",
```

```
                "value": "enabled"
            }
        ],
        "capacityProviders": [
            "Infra-ECS-Cluster-ECS-project-update-cluster-d6bb6d5b-
EC2CapacityProvider-3fIpdkLywwFt"
        ],
        "defaultCapacityProviderStrategy": [
            {
                "capacityProvider": "Infra-ECS-Cluster-ECS-project-update-cluster-
d6bb6d5b-EC2CapacityProvider-3fIpdkLywwFt",
                "weight": 1,
                "base": 0
            }
        ],
        "attachments": [
            {
                "id": "069d002b-7634-42e4-b1d4-544f4c8f6380",
                "type": "as_policy",
                "status": "CREATED",
                "details": [
                    {
                        "name": "capacityProviderName",
                        "value": "Infra-ECS-Cluster-ECS-project-update-cluster-
d6bb6d5b-EC2CapacityProvider-3fIpdkLywwFt"
                    },
                    {
                        "name": "scalingPolicyName",
                        "value": "ECSManagedAutoScalingPolicy-152363a6-8c65-484c-
b721-42c3e070ae93"
                    }
                ]
            },
            {
                "id": "08b5b6ca-45e9-4209-a65d-e962a27c490a",
                "type": "managed_draining",
                "status": "CREATED",
                "details": [
                    {
                        "name": "capacityProviderName",
                        "value": "Infra-ECS-Cluster-ECS-project-update-cluster-
d6bb6d5b-EC2CapacityProvider-3fIpdkLywwFt"
                    },
                    {
```

```
                        "name": "autoScalingLifecycleHookName",
                        "value": "ecs-managed-draining-termination-hook"
                    }
                ]
            },
            {
                "id": "45d0b36f-8cff-46b6-9380-1288744802ab",
                "type": "sc",
                "status": "DELETED",
                "details": []
            },
            {
                "id": "3e6890c3-609c-4832-91de-d6ca891b3ef1",
                "type": "sc",
                "status": "ATTACHED",
                "details": []
            },
            {
                "id": "961b8ec1-c2f1-4070-8495-e669b7668e90",
                "type": "sc",
                "status": "DELETED",
                "details": []
            }
        ],
        "attachmentsStatus": "UPDATE_COMPLETE",
        "serviceConnectDefaults": {
            "namespace": "arn:aws:servicediscovery:us-
west-2:123456789012:namespace/ns-dtjmxqpfi46ht7dr"
        }
    }
}
```

Service Connect の詳細については、Amazon ECS デベロッパーガイドの「Service Connect を使用して Amazon ECS サービスを短縮名で接続する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateCluster」を参照してください。

### update-container-agent

次のコード例は、update-container-agent を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon ECS コンテナインスタンスのコンテナエージェントを更新するには

次の update-container-agent の例では、デフォルトのクラスターで指定されたコンテナインスタンスのコンテナエージェントを更新します。

```
aws ecs update-container-agent --cluster default --container-
instance a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "containerInstance": {
        "status": "ACTIVE",
...
        "agentUpdateStatus": "PENDING",
        "versionInfo": {
            "agentVersion": "1.0.0",
            "agentHash": "4023248",
            "dockerVersion": "DockerVersion: 1.5.0"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon ECS デベロッパーガイド」の「Amazon ECS コンテナエージェントの更新」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateContainerAgent」を参照してください。

### update-container-instances-state

次のコード例は、update-container-instances-state を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンテナインスタンスの状態を更新するには

次の update-container-instances-state は、指定されたコンテナインスタンスを DRAINING の状態を更新し、登録されているクラスターから削除します。

```
aws ecs update-container-instances-state \
    --container-instances 765936fadbdd46b5991a4bd70c2a43d4 \
    --status DRAINING
```

出力:

```
{
    "containerInstances": [
        {
            "containerInstanceArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:130757420319:container-
instance/default/765936fadbdd46b5991a4bd70c2a43d4",
            "ec2InstanceId": "i-013d87ffbb4d513bf",
            "version": 4390,
            "versionInfo": {
                "agentVersion": "1.29.0",
                "agentHash": "a190a73f",
                "dockerVersion": "DockerVersion:18.06.1-ce"
            },
            "remainingResources": [
                {
                    "name": "CPU",
                    "type": "INTEGER",
                    "doubleValue": 0,
                    "longValue": 0,
                    "integerValue": 1536
                },
                {
                    "name": "MEMORY",
                    "type": "INTEGER",
                    "doubleValue": 0,
                    "longValue": 0,
                    "integerValue": 2681
                },
                {
                    "name": "PORTS",
                    "type": "STRINGSET",
                    "doubleValue": 0,
                    "longValue": 0,
                    "integerValue": 0,
                    "stringSetValue": [
                        "22",
                        "2376",
                        "2375",
```

```
                    "51678",
                    "51679"
                ]
            },
            {
                "name": "PORTS_UDP",
                "type": "STRINGSET",
                "doubleValue": 0,
                "longValue": 0,
                "integerValue": 0,
                "stringSetValue": []
            }
        ],
        "registeredResources": [
            {
                "name": "CPU",
                "type": "INTEGER",
                "doubleValue": 0,
                "longValue": 0,
                "integerValue": 2048
            },
            {
                "name": "MEMORY",
                "type": "INTEGER",
                "doubleValue": 0,
                "longValue": 0,
                "integerValue": 3705
            },
            {
                "name": "PORTS",
                "type": "STRINGSET",
                "doubleValue": 0,
                "longValue": 0,
                "integerValue": 0,
                "stringSetValue": [
                    "22",
                    "2376",
                    "2375",
                    "51678",
                    "51679"
                ]
            },
            {
                "name": "PORTS_UDP",
```

```
                    "type": "STRINGSET",
                    "doubleValue": 0,
                    "longValue": 0,
                    "integerValue": 0,
                    "stringSetValue": []
                }
            ],
            "status": "DRAINING",
            "agentConnected": true,
            "runningTasksCount": 2,
            "pendingTasksCount": 0,
            "attributes": [
                {
                    "name": "ecs.capability.secrets.asm.environment-variables"
                },
                {
                    "name": "ecs.capability.branch-cni-plugin-version",
                    "value": "e0703516-"
                },
                {
                    "name": "ecs.ami-id",
                    "value": "ami-00e0090ac21971297"
                },
                {
                    "name": "ecs.capability.secrets.asm.bootstrap.log-driver"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.logging-driver.none"
                },
                {
                    "name": "ecs.capability.ecr-endpoint"
                },
                {
                    "name": "ecs.capability.docker-plugin.local"
                },
                {
                    "name": "ecs.capability.task-cpu-mem-limit"
                },
                {
                    "name": "ecs.capability.secrets.ssm.bootstrap.log-driver"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.30"
                },
```

```
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.31"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.32"
                },
                {
                    "name": "ecs.availability-zone",
                    "value": "us-west-2c"
                },
                {
                    "name": "ecs.capability.aws-appmesh"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.logging-driver.awslogs"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.24"
                },
                {
                    "name": "ecs.capability.task-eni-trunking"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.25"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.26"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.27"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.28"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.privileged-container"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.29"
                },
                {
                    "name": "ecs.cpu-architecture",
                    "value": "x86_64"
                },
```

```
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.ecr-auth"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.20"
                },
                {
                    "name": "ecs.os-type",
                    "value": "linux"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.21"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.22"
                },
                {
                    "name": "ecs.capability.task-eia"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.23"
                },
                {
                    "name": "ecs.capability.private-registry-
authentication.secretsmanager"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.logging-driver.syslog"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.logging-driver.json-file"
                },
                {
                    "name": "ecs.capability.execution-role-awslogs"
                },
                {
                    "name": "ecs.vpc-id",
                    "value": "vpc-1234"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.17"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.18"
```

```
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.19"
                },
                {
                    "name": "ecs.capability.task-eni"
                },
                {
                    "name": "ecs.capability.execution-role-ecr-pull"
                },
                {
                    "name": "ecs.capability.container-health-check"
                },
                {
                    "name": "ecs.subnet-id",
                    "value": "subnet-1234"
                },
                {
                    "name": "ecs.instance-type",
                    "value": "c5.large"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.task-iam-role-network-
host"
                },
                {
                    "name": "ecs.capability.container-ordering"
                },
                {
                    "name": "ecs.capability.cni-plugin-version",
                    "value": "91ccefc8-2019.06.0"
                },
                {
                    "name": "ecs.capability.pid-ipc-namespace-sharing"
                },
                {
                    "name": "ecs.capability.secrets.ssm.environment-variables"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.task-iam-role"
                }
            ],
            "registeredAt": 1560788724.507,
            "attachments": [],
```

```
            "tags": []
        }
    ],
    "failures": []
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateContainerInstancesState」を参照してください。

### update-service-primary-task-set

次のコード例は、update-service-primary-task-set を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスのプライマリタスクセットを更新するには

次の update-service-primary-task-set の例では、指定されたサービスのプライマリタスクセットを更新します。

```
aws ecs update-service-primary-task-set \
    --cluster MyCluster \
    --service MyService \
    --primary-task-set arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-set/MyCluster/
MyService/ecs-svc/1234567890123456789
```

出力:

```
{
    "taskSet": {
        "id": "ecs-svc/1234567890123456789",
        "taskSetArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-set/MyCluster/
MyService/ecs-svc/1234567890123456789",
        "status": "PRIMARY",
        "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/
sample-fargate:2",
        "computedDesiredCount": 1,
        "pendingCount": 0,
        "runningCount": 0,
        "createdAt": 1557128360.711,
        "updatedAt": 1557129412.653,
        "launchType": "EC2",
```

```
        "networkConfiguration": {
            "awsvpcConfiguration": {
                "subnets": [
                    "subnet-12344321"
                ],
                "securityGroups": [
                    "sg-12344312"
                ],
                "assignPublicIp": "DISABLED"
            }
        },
        "loadBalancers": [],
        "serviceRegistries": [],
        "scale": {
            "value": 50.0,
            "unit": "PERCENT"
        },
        "stabilityStatus": "STABILIZING",
        "stabilityStatusAt": 1557129279.914
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateServicePrimaryTaskSet」を参照してください。

### update-service

次のコード例は、update-service を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: サービスで使用されるタスク定義を変更するには

次の update-service の例は、amazon-ecs-sample タスク定義を使用するように my-http-service サービスを更新します。

```
aws ecs update-service \
    --cluster test \
    --service my-http-service \
    --task-definition amazon-ecs-sample
```

出力:

```
{
    "service": {
        "serviceArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:service/test/my-http-
service",
        "serviceName": "my-http-service",
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/test",
        "loadBalancers": [],
        "serviceRegistries": [],
        "status": "ACTIVE",
        "desiredCount": 2,
        "runningCount": 2,
        "pendingCount": 0,
        "launchType": "FARGATE",
        "platformVersion": "1.4.0",
        "platformFamily": "Linux",
        "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/
amazon-ecs-sample:2",
        "deploymentConfiguration": {
            "deploymentCircuitBreaker": {
                "enable": true,
                "rollback": true
            },
            "maximumPercent": 200,
            "minimumHealthyPercent": 100,
            "alarms": {
                "alarmNames": [],
                "rollback": false,
                "enable": false
            }
        },
        "deployments": [
            {
                "id": "ecs-svc/7419115625193919142",
                "status": "PRIMARY",
                "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-
definition/amazon-ecs-sample:2",
                "desiredCount": 0,
                "pendingCount": 0,
                "runningCount": 0,
                "failedTasks": 0,
                "createdAt": "2025-02-21T13:26:02.734000-06:00",
                "updatedAt": "2025-02-21T13:26:02.734000-06:00",
                "launchType": "FARGATE",
```

```
                "platformVersion": "1.4.0",
                "platformFamily": "Linux",
                "networkConfiguration": {
                    "awsvpcConfiguration": {
                        "subnets": [
                            "subnet-12344321"
                        ],
                        "securityGroups": [
                            "sg-12344321"
                        ],
                        "assignPublicIp": "ENABLED"
                    }
                },
                "rolloutState": "IN_PROGRESS",
                "rolloutStateReason": "ECS deployment ecs-svc/7419115625193919142 in
 progress."
            },
            {
                "id": "ecs-svc/1709597507655421668",
                "status": "ACTIVE",
                "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-
definition/old-amazon-ecs-sample:4",
                "desiredCount": 2,
                "pendingCount": 0,
                "runningCount": 2,
                "failedTasks": 0,
                "createdAt": "2025-01-24T11:13:07.621000-06:00",
                "updatedAt": "2025-02-02T16:11:30.838000-06:00",
                "launchType": "FARGATE",
                "platformVersion": "1.4.0",
                "platformFamily": "Linux",
                "networkConfiguration": {
                    "awsvpcConfiguration": {
                        "subnets": [
                            "subnet-12344321"
                        ],
                        "securityGroups": [
                             "sg-12344321"
                        ],
                        "assignPublicIp": "ENABLED"
                    }
                },
                "rolloutState": "COMPLETED",
```

```
                "rolloutStateReason": "ECS deployment ecs-svc/1709597507655421668
 completed."
            }
        ],
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
ecs.amazonaws.com/AWSServiceRoleForECS",
        "events": [
            {
                "id": "e40b4d1c-80d9-4834-aaf3-6a268e530e17",
                "createdAt": "2025-02-21T10:31:26.037000-06:00",
                "message": "(my-http-service) has reached a steady state."
            },
            {
                "id": "6ac069ad-fc8b-4e49-a35d-b5574a964c8e",
                "createdAt": "2025-02-21T04:31:22.703000-06:00",
                "message": "(my-http-service) has reached a steady state."
            },
            {
                "id": "265f7d37-dfd1-4880-a846-ec486f341919",
                "createdAt": "2025-02-20T22:31:22.514000-06:00",
                "message": "(my-http-service) has reached a steady state."
            }
        ],
        "createdAt": "2024-10-30T17:12:43.218000-05:00",
        "placementConstraints": [],
        "placementStrategy": [],
        "networkConfiguration": {
            "awsvpcConfiguration": {
                "subnets": [
                    "subnet-12344321",
                ],
                "securityGroups": [
                    "sg-12344321"
                ],
                "assignPublicIp": "ENABLED"
            }
        },
        "healthCheckGracePeriodSeconds": 0,
        "schedulingStrategy": "REPLICA",
        "deploymentController": {
            "type": "ECS"
        },
        "createdBy": "arn:aws:iam::123456789012:role/AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "enableECSManagedTags": true,
```

```
        "propagateTags": "NONE",
        "enableExecuteCommand": false,
        "availabilityZoneRebalancing": "DISABLED"
    }
}
```

詳細については、「Amazon ECS デベロッパーガイド」の「コンソールを使用した Amazon ECS サービスの更新」を参照してください。

例 2: サービス内のタスク数を変更するには

次の update-service の例では、my-http-service サービスの必要なタスク数を 2 に更新します。

```
aws ecs update-service \
    --cluster MyCluster \
    --service my-http-service \
    --desired-count 2
```

出力:

```
{
    "service": {
        "serviceArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:service/MyCluster/my-http-
service",
        "serviceName": "my-http-service",
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:cluster/MyCluster",
        "loadBalancers": [],
        "serviceRegistries": [],
        "status": "ACTIVE",
        "desiredCount": 2,
        "runningCount": 1,
        "pendingCount": 0,
        "capacityProviderStrategy": [
            {
                "capacityProvider": "FARGATE",
                "weight": 1,
                "base": 0
            }
        ],
        "platformVersion": "LATEST",
        "platformFamily": "Linux",
```

```
        "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task-definition/
MyTaskDefinition",
        "deploymentConfiguration": {
            "deploymentCircuitBreaker": {
                "enable": true,
                "rollback": true
            },
            "maximumPercent": 200,
            "minimumHealthyPercent": 100,
            "alarms": {
                "alarmNames": [],
                "rollback": false,
                "enable": false
            }
        },
        "deployments": [
            {
                "id": "ecs-svc/1976744184940610707",
                "status": "PRIMARY",
                "taskkDefinition": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task-
definition/MyTaskDefinition",
                "desiredCount": 1,
                "pendingCount": 0,
                "runningCount": 1,
                "failedTasks": 0,
                "createdAt": "2024-12-03T16:24:25.225000-05:00",
                "updatedAt": "2024-12-03T16:25:15.837000-05:00",
                "capacityProviderStrategy": [
                    {
                        "capacityProvider": "FARGATE",
                        "weight": 1,
                        "base": 0
                    }
                ],
                "platformVersion": "1.4.0",
                "platformFamily": "Linux",
                "networkConfiguration": {
                    "awsvpcConfiguration": {
                        "subnets": [
                            "subnet-0d0eab1bb38d5ca64",
                            "subnet-0db5010045995c2d5"
                        ],
                        "securityGroups": [
                            "sg-02556bf85a191f59a"
```

```
                        ],
                        "assignPublicIp": "ENABLED"
                    }
                },
                "rolloutState": "COMPLETED",
                "rolloutStateReason": "ECS deployment ecs-svc/1976744184940610707
 completed."
            }
        ],
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
ecs.amazonaws.com/AWSServiceRoleForECS",
        "events": [
            {
                "id": "f27350b9-4b2a-4e2e-b72e-a4b68380de45",
                "createdAt": "2024-12-30T13:24:07.345000-05:00",
                "message": "(service my-http-service) has reached a steady state."
            },
            {
                "id": "e764ec63-f53f-45e3-9af2-d99f922d2957",
                "createdAt": "2024-12-30T12:32:21.600000-05:00",
                "message": "(service my-http-service) has reached a steady state."
            },
            {
                "id": "28444756-c2fa-47f8-bd60-93a8e05f3991",
                "createdAt": "2024-12-08T19:26:10.367000-05:00",
                "message": "(service my-http-service) has reached a steady state."
            }
        ],
        "createdAt": "2024-12-03T16:24:25.225000-05:00",
        "placementConstraints": [],
        "placementStrategy": [],
        "networkConfiguration": {
            "awsvpcConfiguration": {
                "subnets": [
                    "subnet-0d0eab1bb38d5ca64",
                    "subnet-0db5010045995c2d5"
                ],
                "securityGroups": [
                    "sg-02556bf85a191f59a"
                ],
                "assignPublicIp": "ENABLED"
            }
        },
        "healthCheckGracePeriodSeconds": 0,
```

```
        "schedulingStrategy": "REPLICA",
        "deploymentController": {
            "type": "ECS"
        },
        "createdBy": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "enableECSManagedTags": true,
        "propagateTags": "NONE",
        "enableExecuteCommand": false,
        "availabilityZoneRebalancing": "ENABLED"
    }
}
```

詳細については、「Amazon ECS デベロッパーガイド」の「コンソールを使用した Amazon ECS サービスの更新」を参照してください。

例 3: サービスの更新時にアタッチメント用に Amazon EBS ボリュームを設定するには

次の update-service の例では、Amazon EBS ボリュームを使用するように my-http-service サービスを更新します。AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes マネージドポリシーがアタッチされた Amazon ECS インフラストラクチャロールを設定する必要があります。また、update-service リクエストと同じボリューム名で、configuredAtLaunch を true に設定してタスク定義を指定する必要があります。この例では、--cli-input-json オプションと JSON 入力ファイル (ebs.json) を使用します。

```
aws ecs update-service \
    --cli-input-json file://ebs.json
```

ebs.json の内容:

```
{
   "cluster": "mycluster",
   "taskDefinition": "mytaskdef",
   "service": "my-http-service",
   "desiredCount": 2,
   "volumeConfigurations": [
        {
            "name": "myEbsVolume",
            "managedEBSVolume": {
                "roleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/ecsInfrastructureRole",
                "volumeType": "gp3",
                "sizeInGiB": 100,
                "iops": 3000,
```

```
                "throughput": 125,
                "filesystemType": "ext4"
            }
        }
   ]
}
```

出力:

```
{
    "service": {
        "serviceArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:service/mycluster/my-http-
service",
        "serviceName": "my-http-service",
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/mycluster",
        "loadBalancers": [],
        "serviceRegistries": [],
        "status": "ACTIVE",
        "desiredCount": 2,
        "runningCount": 2,
        "pendingCount": 0,
        "launchType": "FARGATE",
        "platformVersion": "LATEST",
        "platformFamily": "Linux",
        "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/
mytaskdef:1",
        "deploymentConfiguration": {
            "deploymentCircuitBreaker": {
                "enable": true,
                "rollback": true
            },
            "maximumPercent": 200,
            "minimumHealthyPercent": 100,
            "alarms": {
                "alarmNames": [],
                "rollback": false,
                "enable": false
            }
        },
        "deployments": [
            {
                "id": "ecs-svc/2420458347226626275",
                "status": "PRIMARY",
```

```
                "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-
definition/mytaskdef:1",
                "desiredCount": 0,
                "pendingCount": 0,
                "runningCount": 0,
                "failedTasks": 0,
                "createdAt": "2025-02-21T15:07:20.519000-06:00",
                "updatedAt": "2025-02-21T15:07:20.519000-06:00",
                "launchType": "FARGATE",
                "platformVersion": "1.4.0",
                "platformFamily": "Linux",
                "networkConfiguration": {
                    "awsvpcConfiguration": {
                        "subnets": [
                            "subnet-12344321",
                        ],
                        "securityGroups": [
                            "sg-12344321"
                        ],
                        "assignPublicIp": "ENABLED"
                    }
                },
                "rolloutState": "IN_PROGRESS",
                "rolloutStateReason": "ECS deployment ecs-svc/2420458347226626275 in
 progress.",
                "volumeConfigurations": [
                    {
                        "name": "ebs-volume",
                        "managedEBSVolume": {
                            "volumeType": "gp3",
                            "sizeInGiB": 100,
                            "iops": 3000,
                            "throughput": 125,
                            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
ecsInfrastructureRole",
                            "filesystemType": "ext4"
                        }
                    }
                ]
            },
            {
                "id": "ecs-svc/5191625155316533644",
                "status": "ACTIVE",
```

```
                "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-
definition/mytaskdef:2",
                "desiredCount": 2,
                "pendingCount": 0,
                "runningCount": 2,
                "failedTasks": 0,
                "createdAt": "2025-02-21T14:54:48.862000-06:00",
                "updatedAt": "2025-02-21T14:57:22.502000-06:00",
                "launchType": "FARGATE",
                "platformVersion": "1.4.0",
                "platformFamily": "Linux",
                "networkConfiguration": {
                    "awsvpcConfiguration": {
                        "subnets": [
                            "subnet-12344321"
                        ],
                        "securityGroups": [
                            "sg-12344321"
                        ],
                        "assignPublicIp": "ENABLED"
                    }
                },
                "rolloutState": "COMPLETED",
                "rolloutStateReason": "ECS deployment ecs-svc/5191625155316533644
 completed."
            }
        ],
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
ecs.amazonaws.com/AWSServiceRoleForECS",
        "events": [
            {
                "id": "b5823113-c2c5-458e-9649-8c2ed38f23a5",
                "createdAt": "2025-02-21T14:57:22.508000-06:00",
                "message": "(service my-http-service) has reached a steady state."
            },
            {
                "id": "b05a48e8-da35-4074-80aa-37ceb3167357",
                "createdAt": "2025-02-21T14:57:22.507000-06:00",
                "message": "(service my-http-service) (deployment ecs-
svc/5191625155316533644) deployment completed."
            },
            {
                "id": "a10cd55d-4ba6-4cea-a655-5a5d32ada8a0",
                "createdAt": "2025-02-21T14:55:32.833000-06:00",
```

```
                "message": "(service my-http-service) has started 1 tasks: (task
 fb9c8df512684aec92f3c57dc3f22361)."
            },
        ],
        "createdAt": "2025-02-21T14:54:48.862000-06:00",
        "placementConstraints": [],
        "placementStrategy": [],
        "networkConfiguration": {
            "awsvpcConfiguration": {
                "subnets": [
                    "subnet-12344321"
                ],
                "securityGroups": [
                    "sg-12344321"
                ],
                "assignPublicIp": "ENABLED"
            }
        },
        "healthCheckGracePeriodSeconds": 0,
        "schedulingStrategy": "REPLICA",
        "deploymentController": {
            "type": "ECS"
        },
        "createdBy": "arn:aws:iam::123456789012:role/AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "enableECSManagedTags": true,
        "propagateTags": "NONE",
        "enableExecuteCommand": false,
        "availabilityZoneRebalancing": "ENABLED"
    }
}
```

詳細については、「Amazon ECS デベロッパーガイド」の「Amazon ECS での Amazon EBS ボリュームの使用」を参照してください。

例 4: Amazon EBS ボリュームを今後使用しないようにサービスを更新するには

次の update-service の例では、Amazon EBS ボリュームを今後使用しないように my-http-service サービスを更新します。configuredAtLaunch を false に設定したタスク定義リビジョンを指定する必要があります。

```
aws ecs update-service \
    --cluster mycluster \
    --task-definition mytaskdef \
```

```
    --service my-http-service \
    --desired-count 2 \
    --volume-configurations "[]"
```

出力:

```
{
    "service": {
        "serviceArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:service/mycluster/my-http-
service",
        "serviceName": "my-http-service",
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/mycluster",
        "loadBalancers": [],
        "serviceRegistries": [],
        "status": "ACTIVE",
        "desiredCount": 2,
        "runningCount": 2,
        "pendingCount": 0,
        "launchType": "FARGATE",
        "platformVersion": "LATEST",
        "platformFamily": "Linux",
        "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/
mytaskdef:3",
        "deploymentConfiguration": {
            "deploymentCircuitBreaker": {
                "enable": true,
                "rollback": true
            },
            "maximumPercent": 200,
            "minimumHealthyPercent": 100,
            "alarms": {
                "alarmNames": [],
                "rollback": false,
                "enable": false
            }
        },
        "deployments": [
            {
                "id": "ecs-svc/7522791612543716777",
                "status": "PRIMARY",
                "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-
definition/mytaskdef:3",
                "desiredCount": 0,
```

```
                "pendingCount": 0,
                "runningCount": 0,
                "failedTasks": 0,
                "createdAt": "2025-02-21T15:25:38.598000-06:00",
                "updatedAt": "2025-02-21T15:25:38.598000-06:00",
                    "launchType": "FARGATE",
                "platformVersion": "1.4.0",
                "platformFamily": "Linux",
                "networkConfiguration": {
                    "awsvpcConfiguration": {
                        "subnets": [
                            "subnet-12344321"
                        ],
                        "securityGroups": [
                            "sg-12344321"
                        ],
                        "assignPublicIp": "ENABLED"
                    }
                },
                "rolloutState": "IN_PROGRESS",
                "rolloutStateReason": "ECS deployment ecs-svc/7522791612543716777 in
 progress."
            },
            {
                "id": "ecs-svc/2420458347226626275",
                "status": "ACTIVE",
                "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-
definition/myoldtaskdef:1",
                "desiredCount": 2,
                "pendingCount": 0,
                "runningCount": 2,
                "failedTasks": 0,
                "createdAt": "2025-02-21T15:07:20.519000-06:00",
                "updatedAt": "2025-02-21T15:10:59.955000-06:00",
                "launchType": "FARGATE",
                "platformVersion": "1.4.0",
                "platformFamily": "Linux",
                "networkConfiguration": {
                    "awsvpcConfiguration": {
                        "subnets": [
                            "subnet-12344321"
                        ],
                        "securityGroups": [
                            "sg-12344321"
```

```
                    ],
                    "assignPublicIp": "ENABLED"
                }
            },
            "rolloutState": "COMPLETED",
            "rolloutStateReason": "ECS deployment ecs-svc/2420458347226626275
 completed.",
            "volumeConfigurations": [
                {
                    "name": "ebs-volume",
                    "managedEBSVolume": {
                        "volumeType": "gp3",
                        "sizeInGiB": 100,
                        "iops": 3000,
                        "throughput": 125,
                        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
ecsInfrastructureRole",
                        "filesystemType": "ext4"
                    }
                }
            ]
        }
    ],
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
ecs.amazonaws.com/AWSServiceRoleForECS",
    "events": [
        {
            "id": "4f2c3ca1-7800-4048-ba57-bba210ada2ad",
            "createdAt": "2025-02-21T15:10:59.959000-06:00",
            "message": "(service my-http-service) has reached a steady state."
        },
        {
            "id": "4b36a593-2d40-4ed6-8be8-b9b699eb6198",
            "createdAt": "2025-02-21T15:10:59.958000-06:00",
            "message": "(service my-http-service) (deployment ecs-
svc/2420458347226626275) deployment completed."
        },
        {
            "id": "88380089-14e2-4ef0-8dbb-a33991683371",
            "createdAt": "2025-02-21T15:09:39.055000-06:00",
            "message": "(service my-http-service) has stopped 1 running tasks:
 (task fb9c8df512684aec92f3c57dc3f22361)."
        },
        {
```

```
                "id": "97d84243-d52f-4255-89bb-9311391c61f6",
                "createdAt": "2025-02-21T15:08:57.653000-06:00",
                "message": "(service my-http-service) has stopped 1 running tasks:
 (task 33eff090ad2c40539daa837e6503a9bc)."
            },
            {
                "id": "672ece6c-e2d0-4021-b5da-eefb14001687",
                "createdAt": "2025-02-21T15:08:15.631000-06:00",
                "message": "(service my-http-service) has started 1 tasks: (task
 996c02a66ff24f3190a4a8e0c841740f)."
            },
            {
                "id": "a3cf9bea-9be6-4175-ac28-4c68360986eb",
                "createdAt": "2025-02-21T15:07:36.931000-06:00",
                "message": "(service my-http-service) has started 1 tasks: (task
 d5d23c39f89e46cf9a647b9cc6572feb)."
            },
            {
                "id": "b5823113-c2c5-458e-9649-8c2ed38f23a5",
                "createdAt": "2025-02-21T14:57:22.508000-06:00",
                "message": "(service my-http-service) has reached a steady state."
            },
            {
                "id": "b05a48e8-da35-4074-80aa-37ceb3167357",
                "createdAt": "2025-02-21T14:57:22.507000-06:00",
                "message": "(service my-http-service) (deployment ecs-
svc/5191625155316533644) deployment completed."
            },
            {
                "id": "a10cd55d-4ba6-4cea-a655-5a5d32ada8a0",
                "createdAt": "2025-02-21T14:55:32.833000-06:00",
                "message": "(service my-http-service) has started 1 tasks: (task
 fb9c8df512684aec92f3c57dc3f22361)."
            },
            {
                "id": "42da91fa-e26d-42ef-88c3-bb5965c56b2f",
                "createdAt": "2025-02-21T14:55:02.703000-06:00",
                "message": "(service my-http-service) has started 1 tasks: (task
 33eff090ad2c40539daa837e6503a9bc)."
            }
        ],
        "createdAt": "2025-02-21T14:54:48.862000-06:00",
        "placementConstraints": [],
        "placementStrategy": [],
```

```
        "networkConfiguration": {
            "awsvpcConfiguration": {
                "subnets": [
                    "subnet-12344321"
                ],
                "securityGroups": [
                    "sg-12344321"
                ],
                "assignPublicIp": "ENABLED"
            }
        },
        "healthCheckGracePeriodSeconds": 0,
        "schedulingStrategy": "REPLICA",
        "deploymentController": {
            "type": "ECS"
        },
        "createdBy": "arn:aws:iam::123456789012:role/AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "enableECSManagedTags": true,
        "propagateTags": "NONE",
        "enableExecuteCommand": false,
        "availabilityZoneRebalancing": "ENABLED"
    }
}
```

詳細については、「Amazon ECS デベロッパーガイド」の「Amazon ECS での Amazon EBS ボリュームの使用」を参照してください。

例 5: サービスのアベイラビリティーゾーンのリバランスを有効にするには

次の update-service の例では、サービス my-http-service のアベイラビリティーゾーンのリバランスを有効にします。

```
aws ecs update-service \
    --cluster MyCluster \
    --service my-http-service \
    --availability-zone-rebalancing ENABLED
```

出力:

```
{
    "service": {
        "serviceArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:service/MyCluster/my-http-
service",
```

```
        "serviceName": "my-http-service",
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:cluster/MyCluster",
        "loadBalancers": [],
        "serviceRegistries": [],
        "status": "ACTIVE",
        "desiredCount": 2,
        "runningCount": 1,
        "pendingCount": 0,
        "capacityProviderStrategy": [
            {
                "capacityProvider": "FARGATE",
                "weight": 1,
                "base": 0
            }
        ],
        "platformVersion": "LATEST",
        "platformFamily": "Linux",
        "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task-definition/
MyTaskDefinition",
        "deploymentConfiguration": {
            "deploymentCircuitBreaker": {
                "enable": true,
                "rollback": true
            },
            "maximumPercent": 200,
            "minimumHealthyPercent": 100,
            "alarms": {
                "alarmNames": [],
                "rollback": false,
                "enable": false
            }
        },
        "deployments": [
            {
                "id": "ecs-svc/1976744184940610707",
                "status": "PRIMARY",
                "taskkDefinition": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task-
definition/MyTaskDefinition",
                "desiredCount": 1,
                "pendingCount": 0,
                "runningCount": 1,
                "failedTasks": 0,
                "createdAt": "2024-12-03T16:24:25.225000-05:00",
                "updatedAt": "2024-12-03T16:25:15.837000-05:00",
```

```
                "capacityProviderStrategy": [
                    {
                        "capacityProvider": "FARGATE",
                        "weight": 1,
                        "base": 0
                    }
                ],
                "platformVersion": "1.4.0",
                "platformFamily": "Linux",
                "networkConfiguration": {
                    "awsvpcConfiguration": {
                        "subnets": [
                            "subnet-0d0eab1bb38d5ca64",
                            "subnet-0db5010045995c2d5"
                        ],
                        "securityGroups": [
                            "sg-02556bf85a191f59a"
                        ],
                        "assignPublicIp": "ENABLED"
                    }
                },
                "rolloutState": "COMPLETED",
                "rolloutStateReason": "ECS deployment ecs-svc/1976744184940610707
 completed."
            }
        ],
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
ecs.amazonaws.com/AWSServiceRoleForECS",
        "events": [],
        "createdAt": "2024-12-03T16:24:25.225000-05:00",
        "placementConstraints": [],
        "placementStrategy": [],
        "networkConfiguration": {
            "awsvpcConfiguration": {
                "subnets": [
                    "subnet-0d0eab1bb38d5ca64",
                    "subnet-0db5010045995c2d5"
                ],
                "securityGroups": [
                    "sg-02556bf85a191f59a"
                ],
                "assignPublicIp": "ENABLED"
            }
        },
```

```
        "healthCheckGracePeriodSeconds": 0,
        "schedulingStrategy": "REPLICA",
        "deploymentController": {
            "type": "ECS"
        },
        "createdBy": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "enableECSManagedTags": true,
        "propagateTags": "NONE",
        "enableExecuteCommand": false,
        "availabilityZoneRebalancing": "ENABLED"
    }
}
```

詳細については、「Amazon ECS デベロッパーガイド」の「コンソールを使用した Amazon ECS サービスの更新」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「UpdateService」を参照してください。

### update-task-protection

次のコード例は、update-task-protection を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ECS タスクのタスク保護を有効にする

次の update-task-protection は、デプロイまたは AutoScaling サービスによるスケールイン中の終了から ECS タスクを保護します。タスク保護のカスタム有効期限は 1 分から 2,880 分 (48 時間) の範囲で指定できます。有効期間を指定しない場合、タスク保護のデフォルトの有効期間は 2 時間になります。

```
aws ecs update-task-protection \
    --cluster ECS-project-update-cluster \
    --tasks c43ed3b1331041f289316f958adb6a24 \
    --protection-enabled \
    --expires-in-minutes 300
```

出力:

```
{
"protectedTasks": [
```

```
    {
        "taskArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task/
c43ed3b1331041f289316f958adb6a24",
        "protectionEnabled": true,
        "expirationDate": "2024-09-14T19:53:36.687000-05:00"
    }
],
"failures": []
}
```

例 2: ECS タスクのタスク保護を無効にする

次の update-task-protection は、デプロイまたは Auto Scaling サービスによるスケールインから保護されているタスクの保護を無効にします。

```
aws ecs update-task-protection \
    --cluster ECS-project-update-cluster \
    --tasks c43ed3b1331041f289316f958adb6a24 \
    --no-protection-enabled
```

出力:

```
{
    "protectedTasks": [
        {
            "taskArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task/
c43ed3b1331041f289316f958adb6a24",
            "protectionEnabled": false
        }
    ],
    "failures": []
}
```

タスク保護の詳細については、Amazon ECS デベロッパーガイドの「Amazon ECS タスクがスケールインイベントによって終了するのを防ぐ」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「UpdateTaskProtection」を参照してください。

### update-task-set

次のコード例は、update-task-set を使用する方法を示しています。

AWS CLI

テストセットを更新するには

次の update-task-set の例では、タスクセットを更新してスケールを調整します。

```
aws ecs update-task-set \
    --cluster MyCluster \
    --service MyService \
    --task-set arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-set/MyCluster/MyService/ecs-
svc/1234567890123456789 \
    --scale value=50,unit=PERCENT
```

出力:

```
{
    "taskSet": {
        "id": "ecs-svc/1234567890123456789",
        "taskSetArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-set/MyCluster/
MyService/ecs-svc/1234567890123456789",
        "status": "ACTIVE",
        "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/
sample-fargate:2",
        "computedDesiredCount": 0,
        "pendingCount": 0,
        "runningCount": 0,
        "createdAt": 1557128360.711,
        "updatedAt": 1557129279.914,
        "launchType": "EC2",
        "networkConfiguration": {
            "awsvpcConfiguration": {
                "subnets": [
                    "subnet-12344321"
                ],
                "securityGroups": [
                    "sg-12344321"
                ],
                "assignPublicIp": "DISABLED"
            }
        },
        "loadBalancers": [],
        "serviceRegistries": [],
        "scale": {
```

```
            "value": 50.0,
            "unit": "PERCENT"
        },
        "stabilityStatus": "STABILIZING",
        "stabilityStatusAt": 1557129279.914
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateTaskSet」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Amazon EFS の例

次のコード例は、Amazon EFS で AWS Command Line Interfaceを使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `create-file-system`

次のコード例は、`create-file-system` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

暗号化されたファイルシステムのを作成するには

次の `create-file-system` の例では、デフォルトの CMK を使用して暗号化されたファイルシステムを作成します。タグ `Name=my-file-system` も追加されます。

```
aws efs create-file-system \
```

```
    --performance-mode generalPurpose \
    --throughput-mode bursting \
    --encrypted \
    --tags Key=Name,Value=my-file-system
```

出力:

```
{
    "OwnerId": "123456789012",
    "CreationToken": "console-d7f56c5f-e433-41ca-8307-9d9c0example",
    "FileSystemId": "fs-c7a0456e",
    "FileSystemArn": "arn:aws:elasticfilesystem:us-west-2:123456789012:file-system/
fs-48499b4d",
    "CreationTime": 1595286880.0,
    "LifeCycleState": "creating",
    "Name": "my-file-system",
    "NumberOfMountTargets": 0,
    "SizeInBytes": {
        "Value": 0,
        "ValueInIA": 0,
        "ValueInStandard": 0
    },
    "PerformanceMode": "generalPurpose",
    "Encrypted": true,
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/a59b3472-e62c-42e4-
adcf-30d92example",
    "ThroughputMode": "bursting",
    "Tags": [
        {
            "Key": "Name",
            "Value": "my-file-system"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Elastic File System ユーザーガイド」の「Amazon EFS ファイルシステムの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateFileSystem」を参照してください。

### create-mount-target

次のコード例は、create-mount-target を使用する方法を示しています。

AWS CLI

マウントターゲットを作成するには

次の create-mount-target の例では、指定されたファイルシステムのマウントターゲットを作成します。

```
aws efs create-mount-target \
    --file-system-id fs-c7a0456e \
    --subnet-id subnet-02bf4c428bexample \
    --security-groups sg-068f739363example
```

出力:

```
{
    "OwnerId": "123456789012",
    "MountTargetId": "fsmt-f9a14450",
    "FileSystemId": "fs-c7a0456e",
    "SubnetId": "subnet-02bf4c428bexample",
    "LifeCycleState": "creating",
    "IpAddress": "10.0.1.24",
    "NetworkInterfaceId": "eni-02d542216aexample",
    "AvailabilityZoneId": "use2-az2",
    "AvailabilityZoneName": "us-east-2b",
    "VpcId": "vpc-0123456789abcdef0"
}
```

詳細については、「Amazon Elastic File System ユーザーガイド」の「マウントターゲットの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateMountTarget」を参照してください。

### delete-file-system

次のコード例は、delete-file-system を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ファイルシステムを削除するには

次の delete-file-system の例は、指定されたファイルシステムを削除します。

```
aws efs delete-file-system \
    --file-system-id fs-c7a0456e
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Elastic File System ユーザーガイド」の「Amazon EFS ファイルシステムの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteFileSystem」を参照してください。

### delete-mount-target

次のコード例は、delete-mount-target を使用する方法を示しています。

AWS CLI

マウントターゲットを削除するには

次の delete-mount-target の例は、指定されたマウントターゲットを削除します。

```
aws efs delete-mount-target \
    --mount-target-id fsmt-f9a14450
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Elastic File System ユーザーガイド」の「マウントターゲットの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteMountTarget」を参照してください。

### describe-file-systems

次のコード例は、describe-file-systems を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ファイルシステムを記述するには

次の describe-file-systems の例では、指定したファイルシステムを記述しています。

```
aws efs describe-file-systems \
    --file-system-id fs-c7a0456e
```

出力:

```
{
    "FileSystems": [
        {
            "OwnerId": "123456789012",
            "CreationToken": "console-d7f56c5f-e433-41ca-8307-9d9c0example",
            "FileSystemId": "fs-c7a0456e",
            "FileSystemArn": "arn:aws:elasticfilesystem:us-west-2:123456789012:file-
system/fs-48499b4d",
            "CreationTime": 1595286880.0,
            "LifeCycleState": "available",
            "Name": "my-file-system",
            "NumberOfMountTargets": 3,
            "SizeInBytes": {
                "Value": 6144,
                "Timestamp": 1600991437.0,
                "ValueInIA": 0,
                "ValueInStandard": 6144
            },
            "PerformanceMode": "generalPurpose",
            "Encrypted": true,
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/a59b3472-e62c-42e4-
adcf-30d92example",
            "ThroughputMode": "bursting",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "my-file-system"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Elastic File System ユーザーガイド」の「Amazon EFS ファイルシステムの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeFileSystems」を参照してください。

### describe-mount-targets

次のコード例は、describe-mount-targets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

マウントターゲットを記述するには

次の describe-mount-targets の例では、指定したマウントターゲットを記述しています。

```
aws efs describe-mount-targets \
    --mount-target-id fsmt-f9a14450
```

出力:

```
{
    "MountTargets": [
        {
            "OwnerId": "123456789012",
            "MountTargetId": "fsmt-f9a14450",
            "FileSystemId": "fs-c7a0456e",
            "SubnetId": "subnet-02bf4c428bexample",
            "LifeCycleState": "creating",
            "IpAddress": "10.0.1.24",
            "NetworkInterfaceId": "eni-02d542216aexample",
            "AvailabilityZoneId": "use2-az2",
            "AvailabilityZoneName": "us-east-2b",
            "VpcId": "vpc-0123456789abcdef0"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Elastic File System ユーザーガイド」の「マウントターゲットの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeMountTargets」を参照してください。

### describe-tags

次のコード例は、describe-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ファイルシステムのタグを記述するには

次の describe-tags の例では、指定したファイルシステムのタグを記述しています。

```
aws efs describe-tags \
    --file-system-id fs-c7a0456e
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "Name",
            "Value": "my-file-system"
        },
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "Business Intelligence"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Elastic File System ユーザーガイド」の「ファイルシステムタグの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTags」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースのタグを取得するには

次の list-tags-for-resource の例では、指定されたファイルシステムに関連付けられたタグを取得します。

```
aws efs list-tags-for-resource \
    --resource-id fs-c7a0456e
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "Name",
            "Value": "my-file-system"
        },
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "Business Intelligence"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Elastic File System ユーザーガイド」の「ファイルシステムタグの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースにタグを付けるには

次の tag-resource の例では、ファイルシステムにタグ Department=Business Intelligence を追加します。

```
aws efs tag-resource \
    --resource-id fs-c7a0456e \
```

```
    --tags Key=Department,Value="Business Intelligence"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Elastic File System ユーザーガイド」の「ファイルシステムタグの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

**untag-resource**

次の例では、untag-resource を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

リソースからタグを削除するには

次の untag-resource の例は、タグキーが Department のタグを指定したファイルシステムから削除します。

```
aws efs untag-resource \
    --resource-id fs-c7a0456e \
    --tag-keys Department
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Elastic File System ユーザーガイド」の「ファイルシステムタグの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Amazon EKS の例

次のコード例は、amazon EKS で AWS Command Line Interfaceを使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### associate-access-policy

次のコード例は、associate-access-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクセスポリシーとその範囲をクラスターのアクセスエントリに関連付けるには

次の associate-access-policy は、アクセスポリシーとその範囲を、指定されたクラスターのアクセスエントリに関連付けます。

```
aws eks associate-access-policy \
    --cluster-name eks-customer \
    --principal-arn arn:aws:iam::111122223333:role/Admin \
    --policy-arn arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSEditPolicy \
    --access-scope type=namespace,namespaces=default
```

出力:

```
{
    "clusterName": "eks-customer",
    "principalArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
    "associatedAccessPolicy": {
        "policyArn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSEditPolicy",
        "accessScope": {
            "type": "namespace",
            "namespaces": [
                "default"
            ]
        },
        "associatedAt": "2025-05-24T15:59:51.981000-05:00",
        "modifiedAt": "2025-05-24T15:59:51.981000-05:00"
    }
```

```
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「アクセスポリシーをアクセスエントリに関連付ける」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateAccessPolicy」を参照してください。

### associate-encryption-config

次のコード例は、associate-encryption-config を使用する方法を示しています。

AWS CLI

暗号化設定を既存のクラスターに関連付けるには

次の associate-encryption-config の例では、暗号化が有効になっていない既存の EKS クラスターで暗号化を有効にします。

```
aws eks associate-encryption-config \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --encryption-config '[{"resources":["secrets"],"provider":
{"keyArn":"arn:aws:kms:region-code:account:key/key"}}]'
```

出力:

```
{
    "update": {
        "id": "3141b835-8103-423a-8e68-12c2521ffa4d",
        "status": "InProgress",
        "type": "AssociateEncryptionConfig",
        "params": [
            {
                "type": "EncryptionConfig",
                "value": "[{\"resources\":[\"secrets\"],\"provider\":{\"keyArn\":
\"arn:aws:kms:region-code:account:key/key\"}}]"
            }
        ],
        "createdAt": "2024-03-14T11:01:26.297000-04:00",
        "errors": []
    }
```

```
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「既存のクラスターでのシークレット暗号化の有効化」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateEncryptionConfig」を参照してください。

### associate-identity-provider-config

次のコード例は、associate-identity-provider-config を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon EKS クラスターに ID プロバイダーを関連付ける

次の associate-identity-provider-config の例では、ID プロバイダーを Amazon EKS クラスターに関連付けます。

```
aws eks associate-identity-provider-config \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --oidc 'identityProviderConfigName=my-identity-provider,issuerUrl=https://
oidc.eks.us-east-2.amazonaws.com/
id/38D6A4619A0A69E342B113ED7F1A7652,clientId=kubernetes,usernameClaim=email,usernamePrefix=m
username-prefix,groupsClaim=my-claim,groupsPrefix=my-groups-
prefix,requiredClaims={Claim1=value1,Claim2=value2}' \
    --tags env=dev
```

出力:

```
{
    "update": {
        "id": "8c6c1bef-61fe-42ac-a242-89412387b8e7",
        "status": "InProgress",
        "type": "AssociateIdentityProviderConfig",
        "params": [
            {
                "type": "IdentityProviderConfig",
                "value": "[{\"type\":\"oidc\",\"name\":\"my-identity-provider\"}]"
            }
        ],
```

```
        "createdAt": "2024-04-11T13:46:49.648000-04:00",
        "errors": []
    },
    "tags": {
        "env": "dev"
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「OpenID Connect ID プロバイダーからクラスターのユーザーを認証する - OIDC ID プロバイダーを関連付ける」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateIdentityProviderConfig」を参照してください。

### `create-access-entry`

次のコード例は、`create-access-entry` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: EKS クラスターのアクセスエントリを作成するには

次の `create-access-entry` の例では、IAM プリンシパルが EKS クラスターにアクセスできるようにするアクセスエントリを作成します。

```
aws eks create-access-entry \
    --cluster-name eks-customer \
    --principal-arn arn:aws:iam::111122223333:user/eks-user
```

出力:

```
{
    "accessEntry": {
        "clusterName": "eks-customer",
        "principalArn": "arn:aws:iam::111122223333:user/eks-user",
        "kubernetesGroups": [],
        "accessEntryArn": "arn:aws:eks:us-west-2:111122223333:access-entry/eks-
customer/user/111122223333/eks-user/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-a6506e3d36p0",
        "createdAt": "2025-04-14T22:45:48.097000-05:00",
        "modifiedAt": "2025-04-14T22:45:48.097000-05:00",
        "tags": {},
```

```
        "username": "arn:aws:iam::111122223333:user/eks-user",
        "type": "STANDARD"
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「アクセスエントリを作成する」を参照してください。

例 2: アクセスエントリのタイプを指定して EKS クラスターのアクセスエントリを作成するには

次の create-access-entry の例では、EKS クラスターにタイプ EC2_LINUX のアクセスエントリを作成します。デフォルトでは、タイプ STANDARD のアクセスエントリが作成されます。デフォルト以外に、他のアクセスエントリタイプを指定する場合は、CLI で IAM ロール ARN を渡す必要があります。

```
aws eks create-access-entry \
    --cluster-name eks-customer \
    --principal-arn arn:aws:iam::111122223333:role/admin-test-ip \
    --type EC2_LINUX
```

出力:

```
{
    "accessEntry": {
        "clusterName": "eks-customer",
        "principalArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/admin-test-ip",
        "kubernetesGroups": [
            "system:nodes"
        ],
        "accessEntryArn": "arn:aws:eks:us-west-2:111122223333:access-entry/eks-
customer/role/111122223333/admin-test-ip/accb5418-f493-f390-3e6e-c3f19f725fcp",
        "createdAt": "2025-05-06T19:42:45.453000-05:00",
        "modifiedAt": "2025-05-06T19:42:45.453000-05:00",
        "tags": {},
        "username": "system:node:{{EC2PrivateDNSName}}",
        "type": "EC2_LINUX"
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「アクセスエントリを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateAccessEntry」を参照してください。

### create-addon

次の例は、create-addon を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: 各 EKS クラスターバージョンのデフォルトの互換性バージョンで Amazon EKS アドオンを作成するには

次の create-addon の例では、それぞれの EKS クラスターバージョンのデフォルトの互換性バージョンを持つ Amazon EKS アドオンを作成します。

```
aws eks create-addon \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --addon-name my-eks-addon \
    --service-account-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/role-name
```

出力:

```
{
    "addon": {
        "addonName": "my-eks-addon",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "status": "CREATING",
        "addonVersion": "v1.15.1-eksbuild.1",
        "health": {
            "issues": []
        },
        "addonArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:addon/my-eks-cluster/my-eks-
addon/1ec71ee1-b9c2-8915-4e17-e8be0a55a149",
        "createdAt": "2024-03-14T12:20:03.264000-04:00",
        "modifiedAt": "2024-03-14T12:20:03.283000-04:00",
        "serviceAccountRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「Amazon EKS アドオンの管理 - アドオンの作成」を参照してください。

例 2: 特定のアドオンバージョンで Amazon EKS アドオンを作成するには

次の create-addon の例では、特定のアドオンバージョンを使用して Amazon EKS アドオンを作成します。

```
aws eks create-addon \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --addon-name my-eks-addon \
    --service-account-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/role-name \
    --addon-version v1.16.4-eksbuild.2
```

出力:

```
{
    "addon": {
        "addonName": "my-eks-addon",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "status": "CREATING",
        "addonVersion": "v1.16.4-eksbuild.2",
        "health": {
            "issues": []
        },
        "addonArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:addon/my-eks-cluster/my-eks-
addon/34c71ee6-7738-6c8b-c6bd-3921a176b5ff",
        "createdAt": "2024-03-14T12:30:24.507000-04:00",
        "modifiedAt": "2024-03-14T12:30:24.521000-04:00",
        "serviceAccountRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「Amazon EKS アドオンの管理 - アドオンの作成」を参照してください。

例 3: カスタム設定値を使用して Amazon EKS アドオンを作成し、競合の詳細を解決するには

次の create-addon の例では、カスタム設定値を使用して Amazon EKS アドオンを作成し、競合の詳細を解決します。

```
aws eks create-addon \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --addon-name my-eks-addon \
```

```
    --service-account-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/role-name \
    --addon-version v1.16.4-eksbuild.2 \
    --configuration-values '{"resources":{"limits":{"cpu":"100m"}}}' \
    --resolve-conflicts OVERWRITE
```

出力:

```
{
    "addon": {
        "addonName": "my-eks-addon",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "status": "CREATING",
        "addonVersion": "v1.16.4-eksbuild.2",
        "health": {
            "issues": []
        },
        "addonArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:addon/my-eks-cluster/my-eks-
addon/a6c71ee9-0304-9237-1be8-25af1b0f1ffb",
        "createdAt": "2024-03-14T12:35:58.313000-04:00",
        "modifiedAt": "2024-03-14T12:35:58.327000-04:00",
        "serviceAccountRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
        "tags": {},
        "configurationValues": "{\"resources\":{\"limits\":{\"cpu\":\"100m\"}}}"
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「Amazon EKS アドオンの管理 - アドオンの作成」を参照してください。

例 4: カスタム JSON 設定値ファイルを使用して Amazon EKS アドオンを作成するには

次の create-addon の例では、カスタム設定値を使用して Amazon EKS アドオンを作成し、競合の詳細を解決します。

```
aws eks create-addon \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --addon-name my-eks-addon \
    --service-account-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/role-name \
    --addon-version v1.16.4-eksbuild.2 \
    --configuration-values 'file://configuration-values.json' \
    --resolve-conflicts OVERWRITE \
    --tags '{"eks-addon-key-1": "value-1" , "eks-addon-key-2": "value-2"}'
```

configuration-values.json の内容:

```
{
    "resources": {
        "limits": {
            "cpu": "150m"
        }
    },
    "env": {
        "AWS_VPC_K8S_CNI_LOGLEVEL": "ERROR"
    }
}
```

出力:

```
{
    "addon": {
        "addonName": "my-eks-addon",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "status": "CREATING",
        "addonVersion": "v1.16.4-eksbuild.2",
        "health": {
            "issues": []
        },
        "addonArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:addon/my-eks-cluster/my-eks-
addon/d8c71ef8-fbd8-07d0-fb32-6a7be19ececd",
        "createdAt": "2024-03-14T13:10:51.763000-04:00",
        "modifiedAt": "2024-03-14T13:10:51.777000-04:00",
        "serviceAccountRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
        "tags": {
            "eks-addon-key-1": "value-1",
            "eks-addon-key-2": "value-2"
        },
        "configurationValues": "{\n    \"resources\": {\n        \"limits\":
 {\n            \"cpu\": \"150m\"\n        }\n    },\n    \"env\": {\n
 \"AWS_VPC_K8S_CNI_LOGLEVEL\": \"ERROR\"\n    }\n}"
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「Amazon EKS アドオンの管理 - アドオンの作成」を参照してください。

例 5: カスタム YAML 設定値ファイルを使用して Amazon EKS アドオンを作成するには

次の create-addon の例では、カスタム設定値を使用して Amazon EKS アドオンを作成し、競合の詳細を解決します。

```
aws eks create-addon \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --addon-name my-eks-addon \
    --service-account-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/role-name \
    --addon-version v1.16.4-eksbuild.2 \
    --configuration-values 'file://configuration-values.yaml' \
    --resolve-conflicts OVERWRITE \
    --tags '{"eks-addon-key-1": "value-1" , "eks-addon-key-2": "value-2"}'
```

configuration-values.yaml の内容:

```
resources:
    limits:
        cpu: '100m'
env:
    AWS_VPC_K8S_CNI_LOGLEVEL: 'DEBUG'
```

出力:

```
{
    "addon": {
        "addonName": "my-eks-addon",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "status": "CREATING",
        "addonVersion": "v1.16.4-eksbuild.2",
        "health": {
            "issues": []
        },
        "addonArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:addon/my-eks-cluster/my-eks-
addon/d4c71efb-3909-6f36-a548-402cd4b5d59e",
        "createdAt": "2024-03-14T13:15:45.220000-04:00",
        "modifiedAt": "2024-03-14T13:15:45.237000-04:00",
        "serviceAccountRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
        "tags": {
            "eks-addon-key-3": "value-3",
            "eks-addon-key-4": "value-4"
        },
        "configurationValues": "resources:\n    limits:\n        cpu: '100m'\nenv:\n
    AWS_VPC_K8S_CNI_LOGLEVEL: 'INFO'"
```

```
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「Amazon EKS アドオンの管理 - アドオンの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateAddon」を参照してください。

### create-cluster

次のコード例は、create-cluster を使用する方法を示しています。

AWS CLI

新しいクラスターを作成するには

このコマンド例は、デフォルトリージョンに prod という名前のクラスターを作成します。

コマンド:

```
aws eks create-cluster --name prod \
--role-arn arn:aws:iam::012345678910:role/eks-service-role-
AWSServiceRoleForAmazonEKS-J7ONKE3BQ4PI \
--resources-vpc-config subnetIds=subnet-6782e71e,subnet-
e7e761ac,securityGroupIds=sg-6979fe18
```

出力:

```
{
    "cluster": {
        "name": "prod",
        "arn": "arn:aws:eks:us-west-2:012345678910:cluster/prod",
        "createdAt": 1527808069.147,
        "version": "1.10",
        "roleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/eks-service-role-
AWSServiceRoleForAmazonEKS-J7ONKE3BQ4PI",
        "resourcesVpcConfig": {
            "subnetIds": [
                "subnet-6782e71e",
                "subnet-e7e761ac"
            ],
```

```
            "securityGroupIds": [
                "sg-6979fe18"
            ],
            "vpcId": "vpc-950809ec"
        },
        "status": "CREATING",
        "certificateAuthority": {}
    }
}
```

プライベートエンドポイントアクセスを含むクラスターを作成して口ギングを埋め込むには

このコマンド例は、パブリックエンドポイントアクセスを無効にし、プライベートエンドポイントアクセスを有効にして、すべての口ギングタイプが有効な、example という名前のクラスターをデフォルトのリージョンに作成します。

コマンド:

```
aws eks create-cluster --name example --kubernetes-version 1.12 \
--role-arn arn:aws:iam::012345678910:role/example-cluster-ServiceRole-1XWBQWYSFRE2Q
 \
--resources-vpc-
config subnetIds=subnet-0a188dccd2f9a632f,subnet-09290d93da4278664,subnet-0f21dd86e0e91134a,
 \
--logging '{"clusterLogging":[{"types":
["api","audit","authenticator","controllerManager","scheduler"],"enabled":true}]}'
```

出力:

```
{
    "cluster": {
        "name": "example",
        "arn": "arn:aws:eks:us-west-2:012345678910:cluster/example",
        "createdAt": 1565804921.901,
        "version": "1.12",
        "roleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/example-cluster-
ServiceRole-1XWBQWYSFRE2Q",
        "resourcesVpcConfig": {
            "subnetIds": [
                "subnet-0a188dccd2f9a632f",
                "subnet-09290d93da4278664",
                "subnet-0f21dd86e0e91134a",
                "subnet-0173dead68481a583",
```

```
                "subnet-051f70a57ed6fcab6",
                "subnet-01322339c5c7de9b4"
            ],
            "securityGroupIds": [
                "sg-0c5b580845a031c10"
            ],
            "vpcId": "vpc-0f622c01f68d4afec",
            "endpointPublicAccess": false,
            "endpointPrivateAccess": true
        },
        "logging": {
            "clusterLogging": [
                {
                    "types": [
                        "api",
                        "audit",
                        "authenticator",
                        "controllerManager",
                        "scheduler"
                    ],
                    "enabled": true
                }
            ]
        },
        "status": "CREATING",
        "certificateAuthority": {},
        "platformVersion": "eks.3"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateCluster」を参照してください。

### create-fargate-profile

次のコード例は、create-fargate-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 名前空間を持つセレクターの EKS Fargate プロファイルを作成する

次の create-fargate-profile の例では、名前空間を持つセレクターの EKS Fargate Profile を作成します。

```
aws eks create-fargate-profile \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --pod-execution-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/role-name \
    --fargate-profile-name my-fargate-profile \
    --selectors '[{"namespace": "default"}]'
```

出力:

```
{
    "fargateProfile": {
        "fargateProfileName": "my-fargate-profile",
        "fargateProfileArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:fargateprofile/my-
eks-cluster/my-fargate-profile/a2c72bca-318e-abe8-8ed1-27c6d4892e9e",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "createdAt": "2024-03-19T12:38:47.368000-04:00",
        "podExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
        "subnets": [
            "subnet-09d912bb63ef21b9a",
            "subnet-04ad87f71c6e5ab4d",
            "subnet-0e2907431c9988b72"
        ],
        "selectors": [
            {
                "namespace": "default"
            }
        ],
        "status": "CREATING",
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「AWS Fargate プロファイル - Fargate プロファイルの作成」を参照してください。

例 2: 名前空間とラベルを持つセレクターの EKS Fargate プロファイルを作成する

次の `create-fargate-profile` の例では、名前空間とラベルを持つセレクターの EKS Fargate プロファイルを作成します。

```
aws eks create-fargate-profile \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --pod-execution-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/role-name \
```

```
    --fargate-profile-name my-fargate-profile \
    --selectors '[{"namespace": "default", "labels": {"labelname1":
 "labelvalue1"}}]'
```

出力:

```
{
    "fargateProfile": {
        "fargateProfileName": "my-fargate-profile",
        "fargateProfileArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:fargateprofile/my-
eks-cluster/my-fargate-profile/88c72bc7-e8a4-fa34-44e4-2f1397224bb3",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "createdAt": "2024-03-19T12:33:48.125000-04:00",
        "podExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
        "subnets": [
            "subnet-09d912bb63ef21b9a",
            "subnet-04ad87f71c6e5ab4d",
            "subnet-0e2907431c9988b72"
        ],
        "selectors": [
            {
                "namespace": "default",
                "labels": {
                    "labelname1": "labelvalue1"
                }
            }
        ],
        "status": "CREATING",
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「AWS Fargate プロファイル - Fargate プロファイルの作成」を参照してください。

例 3: 名前空間とラベル、およびポッドを起動するサブネットの ID を持つセレクターの EKS Fargate Profile を作成する。

次の `create-fargate-profile` の例では、名前空間とラベル、およびポッドを起動するサブネットの ID を持つセレクターの EKS Fargate Profile を作成します。

```
aws eks create-fargate-profile \
    --cluster-name my-eks-cluster \
```

```
    --pod-execution-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/role-name \
    --fargate-profile-name my-fargate-profile \
    --selectors '[{"namespace": "default", "labels": {"labelname1":
 "labelvalue1"}}]' \
    --subnets '["subnet-09d912bb63ef21b9a", "subnet-04ad87f71c6e5ab4d",
 "subnet-0e2907431c9988b72"]'
```

出力:

```
{
    "fargateProfile": {
        "fargateProfileName": "my-fargate-profile",
        "fargateProfileArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:fargateprofile/my-
eks-cluster/my-fargate-profile/e8c72bc8-e87b-5eb6-57cb-ed4fe57577e3",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "createdAt": "2024-03-19T12:35:58.640000-04:00",
        "podExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
        "subnets": [
            "subnet-09d912bb63ef21b9a",
            "subnet-04ad87f71c6e5ab4d",
            "subnet-0e2907431c9988b72"
        ],
        "selectors": [
            {
                "namespace": "default",
                "labels": {
                    "labelname1": "labelvalue1"
                }
            }
        ],
        "status": "CREATING",
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「AWS Fargate プロファイル - Fargate プロファイルの作成」を参照してください。

例 4: 複数の名前空間とラベル、およびポッドを起動するサブネットの ID を持つセレクターの EKS Fargate プロファイルを作成する

次の `create-fargate-profile` の例では、複数の名前空間とラベル、およびポッドを起動するサブネットの ID を持つセレクターの EKS Fargate プロファイルを作成します。

```
aws eks create-fargate-profile \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --pod-execution-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/role-name \
    --fargate-profile-name my-fargate-profile \
    --selectors '[{"namespace": "default1", "labels": {"labelname1": "labelvalue1",
 "labelname2": "labelvalue2"}}, {"namespace": "default2", "labels": {"labelname1":
 "labelvalue1", "labelname2": "labelvalue2"}}]' \
    --subnets '["subnet-09d912bb63ef21b9a", "subnet-04ad87f71c6e5ab4d",
 "subnet-0e2907431c9988b72"]' \
    --tags '{"eks-fargate-profile-key-1": "value-1" , "eks-fargate-profile-key-2":
 "value-2"}'
```

出力:

```
{
    "fargateProfile": {
        "fargateProfileName": "my-fargate-profile",
        "fargateProfileArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:fargateprofile/my-
eks-cluster/my-fargate-profile/4cc72bbf-b766-8ee6-8d29-e62748feb3cd",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "createdAt": "2024-03-19T12:15:55.271000-04:00",
        "podExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
        "subnets": [
            "subnet-09d912bb63ef21b9a",
            "subnet-04ad87f71c6e5ab4d",
            "subnet-0e2907431c9988b72"
        ],
        "selectors": [
            {
                "namespace": "default1",
                "labels": {
                    "labelname2": "labelvalue2",
                    "labelname1": "labelvalue1"
                }
            },
            {
                "namespace": "default2",
                "labels": {
                    "labelname2": "labelvalue2",
                    "labelname1": "labelvalue1"
                }
            }
        ],
```

```
        "status": "CREATING",
        "tags": {
            "eks-fargate-profile-key-2": "value-2",
            "eks-fargate-profile-key-1": "value-1"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「AWS Fargate プロファイル - Fargate プロファイルの作成」を参照してください。

例 5: 名前空間とラベル用のワイルドカードセレクタと、ポッドを起動するサブネットの IDs を使用して EKS Fargate Profile を作成する

次の create-fargate-profile の例では、複数の名前空間とラベル、およびポッドを起動するサブネットの ID を持つセレクターの EKS Fargate プロファイルを作成します。

```
aws eks create-fargate-profile \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --pod-execution-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/role-name \
    --fargate-profile-name my-fargate-profile \
    --selectors '[{"namespace": "prod*", "labels": {"labelname*?": "*value1"}},
 {"namespace": "*dev*", "labels": {"labelname*?": "*value*"}}]' \
    --subnets '["subnet-09d912bb63ef21b9a", "subnet-04ad87f71c6e5ab4d",
 "subnet-0e2907431c9988b72"]' \
    --tags '{"eks-fargate-profile-key-1": "value-1" , "eks-fargate-profile-key-2":
 "value-2"}'
```

出力:

```
{
    "fargateProfile": {
        "fargateProfileName": "my-fargate-profile",
        "fargateProfileArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:fargateprofile/my-
eks-cluster/my-fargate-profile/e8c72bd6-5966-0bfe-b77b-1802893e5a6f",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "createdAt": "2024-03-19T13:05:20.550000-04:00",
        "podExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
        "subnets": [
            "subnet-09d912bb63ef21b9a",
            "subnet-04ad87f71c6e5ab4d",
            "subnet-0e2907431c9988b72"
```

```
        ],
        "selectors": [
            {
                "namespace": "prod*",
                "labels": {
                    "labelname*?": "*value1"
                }
            },
            {
                "namespace": "*dev*",
                "labels": {
                    "labelname*?": "*value*"
                }
            }
        ],
        "status": "CREATING",
        "tags": {
            "eks-fargate-profile-key-2": "value-2",
            "eks-fargate-profile-key-1": "value-1"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「AWS Fargate プロファイル - Fargate プロファイルの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateFargateProfile」を参照してください。

### `create-nodegroup`

次のコード例は、`create-nodegroup` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Amazon EKS クラスターのマネージド型ノードグループを作成する

次の `create-nodegroup` の例では、Amazon EKS クラスターにマネージド型ノードグループを作成します。

```
aws eks create-nodegroup \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --nodegroup-name my-eks-nodegroup \
```

```
    --node-role arn:aws:iam::111122223333:role/role-name \
    --
subnets "subnet-0e2907431c9988b72" "subnet-04ad87f71c6e5ab4d" "subnet-09d912bb63ef21b9a"
 \
    --scaling-config minSize=1,maxSize=3,desiredSize=1 \
    --region us-east-2
```

出力:

```
{
    "nodegroup": {
        "nodegroupName": "my-eks-nodegroup",
        "nodegroupArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:nodegroup/my-eks-
cluster/my-eks-nodegroup/bac7550f-b8b8-5fbb-4f3e-7502a931119e",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "version": "1.26",
        "releaseVersion": "1.26.12-20240329",
        "createdAt": "2024-04-04T13:19:32.260000-04:00",
        "modifiedAt": "2024-04-04T13:19:32.260000-04:00",
        "status": "CREATING",
        "capacityType": "ON_DEMAND",
        "scalingConfig": {
            "minSize": 1,
            "maxSize": 3,
            "desiredSize": 1
        },
        "instanceTypes": [
            "t3.medium"
        ],
        "subnets": [
            "subnet-0e2907431c9988b72, subnet-04ad87f71c6e5ab4d,
 subnet-09d912bb63ef21b9a"
        ],
        "amiType": "AL2_x86_64",
        "nodeRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
        "diskSize": 20,
        "health": {
            "issues": []
        },
        "updateConfig": {
            "maxUnavailable": 1
        },
        "tags": {}
```

```
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「マネージド型ノードグループの作成」を参照してください。

例 2: カスタムの instance-types と disk-size のある Amazon EKS クラスターのマネージド型ノードグループを作成する

次の `create-nodegroup` の例では、カスタムの instance-types と disk-size のある Amazon EKS クラスターのマネージド型ノードグループを作成します。

```
aws eks create-nodegroup \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --nodegroup-name my-eks-nodegroup \
    --node-role arn:aws:iam::111122223333:role/role-name \
    --
subnets "subnet-0e2907431c9988b72" "subnet-04ad87f71c6e5ab4d" "subnet-09d912bb63ef21b9a"
 \
    --scaling-config minSize=1,maxSize=3,desiredSize=1 \
    --capacity-type ON_DEMAND \
    --instance-types 'm5.large' \
    --disk-size 50 \
    --region us-east-2
```

出力:

```
{
    "nodegroup": {
        "nodegroupName": "my-eks-nodegroup",
        "nodegroupArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:nodegroup/my-eks-
cluster/my-eks-nodegroup/c0c7551b-e4f9-73d9-992c-a450fdb82322",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "version": "1.26",
        "releaseVersion": "1.26.12-20240329",
        "createdAt": "2024-04-04T13:46:07.595000-04:00",
        "modifiedAt": "2024-04-04T13:46:07.595000-04:00",
        "status": "CREATING",
        "capacityType": "ON_DEMAND",
        "scalingConfig": {
            "minSize": 1,
            "maxSize": 3,
```

```
            "desiredSize": 1
        },
        "instanceTypes": [
            "m5.large"
        ],
        "subnets": [
            "subnet-0e2907431c9988b72",
            "subnet-04ad87f71c6e5ab4d",
            "subnet-09d912bb63ef21b9a"
        ],
        "amiType": "AL2_x86_64",
        "nodeRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
        "diskSize": 50,
        "health": {
            "issues": []
        },
        "updateConfig": {
            "maxUnavailable": 1
        },
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「マネージド型ノードグループの作成」を参照してください。

例 3: カスタムの instance-types、disk-size、ami-type、capacity-type、update-config、ラベル、テイント、タグを持つ Amazon EKS クラスターのマネージド型ノードグループを作成する。

次の `create-nodegroup` の例では、カスタムの instance-types、disk-size、ami-type、capacity-type、update-config、ラベル、テイント、タグを持つ Amazon EKS クラスターのマネージド型ノードグループを作成します。

```
aws eks create-nodegroup  \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --nodegroup-name my-eks-nodegroup \
    --node-role arn:aws:iam::111122223333:role/role-name \
    --
subnets "subnet-0e2907431c9988b72" "subnet-04ad87f71c6e5ab4d" "subnet-09d912bb63ef21b9a"
 \
    --scaling-config minSize=1,maxSize=5,desiredSize=4 \
    --instance-types 't3.large' \
    --disk-size 50 \
```

```
    --ami-type AL2_x86_64 \
    --capacity-type SPOT \
    --update-config maxUnavailable=2 \
    --labels '{"my-eks-nodegroup-label-1": "value-1" , "my-eks-nodegroup-label-2":
 "value-2"}' \
    --taints '{"key": "taint-key-1" , "value": "taint-value-1", "effect":
 "NO_EXECUTE"}' \
    --tags '{"my-eks-nodegroup-key-1": "value-1" , "my-eks-nodegroup-key-2":
 "value-2"}'
```

出力:

```
{
    "nodegroup": {
        "nodegroupName": "my-eks-nodegroup",
        "nodegroupArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:nodegroup/my-eks-
cluster/my-eks-nodegroup/88c75524-97af-0cb9-a9c5-7c0423ab5314",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "version": "1.26",
        "releaseVersion": "1.26.12-20240329",
        "createdAt": "2024-04-04T14:05:07.940000-04:00",
        "modifiedAt": "2024-04-04T14:05:07.940000-04:00",
        "status": "CREATING",
        "capacityType": "SPOT",
        "scalingConfig": {
            "minSize": 1,
            "maxSize": 5,
            "desiredSize": 4
        },
        "instanceTypes": [
            "t3.large"
        ],
        "subnets": [
            "subnet-0e2907431c9988b72",
            "subnet-04ad87f71c6e5ab4d",
            "subnet-09d912bb63ef21b9a"
        ],
        "amiType": "AL2_x86_64",
        "nodeRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
        "labels": {
            "my-eks-nodegroup-label-2": "value-2",
            "my-eks-nodegroup-label-1": "value-1"
        },
```

```
        "taints": [
            {
                "key": "taint-key-1",
                "value": "taint-value-1",
                "effect": "NO_EXECUTE"
            }
        ],
        "diskSize": 50,
        "health": {
            "issues": []
        },
        "updateConfig": {
            "maxUnavailable": 2
        },
        "tags": {
            "my-eks-nodegroup-key-1": "value-1",
            "my-eks-nodegroup-key-2": "value-2"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「マネージド型ノードグループの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateNodegroup」を参照してください。

### create-pod-identity-association

次のコード例は、create-pod-identity-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: EKS クラスターで EKS Pod Identity の関連付けを作成するには

次の create-pod-identity-association の例では、EKS クラスター内のサービスアカウントと IAM ロールの間に EKS Pod Identity の関連付けを作成します。

```
aws eks create-pod-identity-association \
    --cluster-name eks-customer \
    --namespace default \
    --service-account default \
```

```
    --role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/my-role
```

出力:

```
{
    "association": {
        "clusterName": "eks-customer",
        "namespace": "default",
        "serviceAccount": "default",
        "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/my-role",
        "associationArn": "arn:aws:eks:us-
west-2:111122223333:podidentityassociation/eks-customer/a-8mvwvh57cu74mgcst",
        "associationId": "a-8mvwvh57cu74mgcst",
        "tags": {},
        "createdAt": "2025-05-24T19:40:13.961000-05:00",
        "modifiedAt": "2025-05-24T19:40:13.961000-05:00"
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「EKS Pod Identity がポッドに AWS サービスへのアクセス権を付与する仕組みを学ぶ」を参照してください。

例 2: タグを使用する EKS クラスターに EKS Pod Identity の関連付けを作成するには

次の `create-pod-identity-association` では、サービスアカウントとタグを使用する EKS クラスター内の IAM ロールとの間に EKS Pod Identity の関連付けを作成します。

```
aws eks create-pod-identity-association \
    --cluster-name eks-customer \
    --namespace default \
    --service-account default \
    --role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/my-role \
    --tags Key1=value1,Key2=value2
```

出力:

```
{
    "association": {
        "clusterName": "eks-customer",
        "namespace": "default",
        "serviceAccount": "default",
```

```
        "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/my-role",
        "associationArn": "arn:aws:eks:us-
west-2:111122223333:podidentityassociation/eks-customer/a-9njjin9gfghecgoda",
        "associationId": "a-9njjin9gfghecgoda",
        "tags": {
            "Key2": "value2",
            "Key1": "value1"
        },
        "createdAt": "2025-05-24T19:52:14.135000-05:00",
        "modifiedAt": "2025-05-24T19:52:14.135000-05:00"
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「EKS Pod Identity がポッドに AWS サービスへのアクセス権を付与する仕組みを学ぶ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreatePodIdentityAssociation」を参照してください。

### delete-access-entry

次のコード例は、delete-access-entry を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスターに関連付けられたアクセスエントリを削除するには

次の delete-access-entry は、eks-customer という名前の EKS クラスターに関連付けられたアクセスエントリを削除します。

```
aws eks delete-access-entry \
    --cluster-name eks-customer \
    --principal-arn arn:aws:iam::111122223333:role/Admin
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「アクセスエントリを削除する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAccessEntry」を参照してください。

### delete-addon

次のコード例は、delete-addon を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1。Amazon EKS アドオンを削除し、アドオンソフトウェアを EKS クラスターに保存するには

次の delete-addon コマンド例では、Amazon EKS アドオンを削除しますが、アドオンソフトウェアは EKS クラスターに保持されます。

```
aws eks delete-addon \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --addon-name my-eks-addon \
    --preserve
```

出力:

```
{
    "addon": {
        "addonName": "my-eks-addon",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "status": "DELETING",
        "addonVersion": "v1.9.3-eksbuild.7",
        "health": {
            "issues": []
        },
        "addonArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:addon/my-eks-cluster/my-eks-
addon/a8c71ed3-944e-898b-9167-c763856af4b8",
        "createdAt": "2024-03-14T11:49:09.009000-04:00",
        "modifiedAt": "2024-03-14T12:03:49.776000-04:00",
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS」の「Amazon EKS アドオンの管理 - アドオンの削除」を参照してください。

例 2。Amazon EKS アドオンを削除し、EKS クラスターからアドオンソフトウェアも削除するには

次の delete-addon のコマンド例では、Amazon EKS アドオンを削除し、EKS クラスターからアドオンソフトウェアも削除します。

```
aws eks delete-addon \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --addon-name my-eks-addon
```

出力:

```
{
    "addon": {
        "addonName": "my-eks-addon",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "status": "DELETING",
        "addonVersion": "v1.15.1-eksbuild.1",
        "health": {
            "issues": []
        },
        "addonArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:addon/my-eks-cluster/my-eks-
addon/bac71ed1-ec43-3bb6-88ea-f243cdb58954",
        "createdAt": "2024-03-14T11:45:31.983000-04:00",
        "modifiedAt": "2024-03-14T11:58:40.136000-04:00",
        "serviceAccountRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS」の「Amazon EKS アドオンの管理 - アドオンの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAddon」を参照してください。

### delete-cluster

次のコード例は、delete-cluster を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon EKS クラスターコントロールプレーンを削除する

次の delete-cluster の例では、Amazon EKS クラスターコントロールプレーンを削除します。

```
aws eks delete-cluster \
    --name my-eks-cluster
```

出力:

```
{
    "cluster": {
        "name": "my-eks-cluster",
        "arn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:cluster/my-eks-cluster",
        "createdAt": "2024-03-14T11:31:44.348000-04:00",
        "version": "1.27",
        "endpoint": "https://DALSJ343KE23J3RN45653DSKJTT647TYD.yl4.us-
east-2.eks.amazonaws.com",
        "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-my-eks-cluster-cluster-
ServiceRole-zMF6CBakwwbW",
        "resourcesVpcConfig": {
            "subnetIds": [
                "subnet-0fb75d2d8401716e7",
                "subnet-02184492f67a3d0f9",
                "subnet-04098063527aab776",
                "subnet-0e2907431c9988b72",
                "subnet-04ad87f71c6e5ab4d",
                "subnet-09d912bb63ef21b9a"
            ],
            "securityGroupIds": [
                "sg-0c1327f6270afbb36"
            ],
            "clusterSecurityGroupId": "sg-01c84d09d70f39a7f",
            "vpcId": "vpc-0012b8e1cc0abb17d",
            "endpointPublicAccess": true,
            "endpointPrivateAccess": true,
            "publicAccessCidrs": [
                "0.0.0.0/0"
            ]
        },
        "kubernetesNetworkConfig": {
            "serviceIpv4Cidr": "10.100.0.0/16",
            "ipFamily": "ipv4"
        },
        "logging": {
```

```
            "clusterLogging": [
                {
                    "types": [
                        "api",
                        "audit",
                        "authenticator",
                        "controllerManager",
                        "scheduler"
                    ],
                    "enabled": true
                }
            ]
        },
        "identity": {
            "oidc": {
                "issuer": "https://oidc.eks.us-east-2.amazonaws.com/id/
DALSJ343KE23J3RN45653DSKJTT647TYD"
            }
        },
        "status": "DELETING",
        "certificateAuthority": {
            "data": "XXX_CA_DATA_XXX"
        },
        "platformVersion": "eks.16",
        "tags": {
            "aws:cloudformation:stack-name": "eksctl-my-eks-cluster-cluster",
            "alpha.eksctl.io/cluster-name": "my-eks-cluster",
            "karpenter.sh/discovery": "my-eks-cluster",
            "aws:cloudformation:stack-id": "arn:aws:cloudformation:us-
east-2:111122223333:stack/eksctl-my-eks-cluster-cluster/e752ea00-e217-11ee-
beae-0a9599c8c7ed",
            "auto-delete": "no",
            "eksctl.cluster.k8s.io/v1alpha1/cluster-name": "my-eks-cluster",
            "EKS-Cluster-Name": "my-eks-cluster",
            "alpha.eksctl.io/cluster-oidc-enabled": "true",
            "aws:cloudformation:logical-id": "ControlPlane",
            "alpha.eksctl.io/eksctl-version": "0.173.0-dev
+a7ee89342.2024-03-01T03:40:57Z",
            "Name": "eksctl-my-eks-cluster-cluster/ControlPlane"
        },
        "accessConfig": {
            "authenticationMode": "API_AND_CONFIG_MAP"
        }
    }
```

```
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「Amazon EKS クラスターの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteCluster」を参照してください。

### delete-fargate-profile

次のコード例は、delete-fargate-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 名前空間を持つセレクターの EKS Fargate プロファイルを作成する

次の delete-fargate-profile の例では、名前空間を持つセレクターの EKS Fargate Profile を作成します。

```
aws eks delete-fargate-profile \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --fargate-profile-name my-fargate-profile
```

出力:

```
{
    "fargateProfile": {
        "fargateProfileName": "my-fargate-profile",
        "fargateProfileArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:fargateprofile/my-
eks-cluster/my-fargate-profile/1ac72bb3-3fc6-2631-f1e1-98bff53bed62",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "createdAt": "2024-03-19T11:48:39.975000-04:00",
        "podExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
        "subnets": [
            "subnet-09d912bb63ef21b9a",
            "subnet-04ad87f71c6e5ab4d",
            "subnet-0e2907431c9988b72"
        ],
        "selectors": [
            {
                "namespace": "default",
                "labels": {
                    "foo": "bar"
```

```
                }
            }
        ],
        "status": "DELETING",
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「AWS Fargate プロファイル - Fargate の削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteFargateProfile」を参照してください。

### delete-nodegroup

次のコード例は、delete-nodegroup を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Amazon EKS クラスターのマネージドノードグループを削除する

次の delete-nodegroup の例では、Amazon EKS クラスターのマネージド型ノードグループを削除します。

```
aws eks delete-nodegroup \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --nodegroup-name my-eks-nodegroup
```

出力:

```
{
    "nodegroup": {
        "nodegroupName": "my-eks-nodegroup",
        "nodegroupArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:nodegroup/my-eks-
cluster/my-eks-nodegroup/1ec75f5f-0e21-dcc0-b46e-f9c442685cd8",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "version": "1.26",
        "releaseVersion": "1.26.12-20240329",
        "createdAt": "2024-04-08T13:25:15.033000-04:00",
        "modifiedAt": "2024-04-08T13:25:31.252000-04:00",
        "status": "DELETING",
```

```
        "capacityType": "SPOT",
        "scalingConfig": {
            "minSize": 1,
            "maxSize": 5,
            "desiredSize": 4
        },
        "instanceTypes": [
            "t3.large"
        ],
        "subnets": [
            "subnet-0e2907431c9988b72",
            "subnet-04ad87f71c6e5ab4d",
            "subnet-09d912bb63ef21b9a"
        ],
        "amiType": "AL2_x86_64",
        "nodeRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
        "labels": {
            "my-eks-nodegroup-label-2": "value-2",
            "my-eks-nodegroup-label-1": "value-1"
        },
        "taints": [
            {
                "key": "taint-key-1",
                "value": "taint-value-1",
                "effect": "NO_EXECUTE"
            }
        ],
        "diskSize": 50,
        "health": {
            "issues": []
        },
        "updateConfig": {
            "maxUnavailable": 2
        },
        "tags": {
            "my-eks-nodegroup-key-1": "value-1",
            "my-eks-nodegroup-key-2": "value-2"
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteNodegroup」を参照してください。

### delete-pod-identity-association

次のコード例は、delete-pod-identity-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

EKS Pod Identity の関連付けを削除するには

次の delete-pod-identity-association の例では、eks-customer という名前の EKS クラスターから、関連付け ID a-9njjin9gfghecgocd との EKS Pod Identity の関連付けを削除します。

```
aws eks delete-pod-identity-association \
    --cluster-name eks-customer \
    --association-id a-9njjin9gfghecgocd
```

出力:

```
{
    "association": {
        "clusterName": "eks-customer",
        "namespace": "default",
        "serviceAccount": "default",
        "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/s3-role",
        "associationArn": "arn:aws:eks:us-
west-2:111122223333:podidentityassociation/eks-customer/a-9njjin9gfghecgocd",
        "associationId": "a-9njjin9gfghecgocd",
        "tags": {
            "Key2": "value2",
            "Key1": "value1"
        },
        "createdAt": "2025-05-24T19:52:14.135000-05:00",
        "modifiedAt": "2025-05-25T21:10:56.923000-05:00"
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「EKS Pod Identity がポッドに AWS サービスへのアクセス権を付与する仕組みを学ぶ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePodIdentityAssociation」を参照してください。

### deregister-cluster

次のコード例は、deregister-cluster を使用する方法を示しています。

AWS CLI

接続されたクラスターの登録を解除して Amazon EKS コントロールプレーンから削除するには

次の deregister-cluster の例では、接続されたクラスターを登録解除して、Amazon EKS コントロールプレーンから削除します。

```
aws eks deregister-cluster \
    --name my-eks-anywhere-cluster
```

出力:

```
{
    "cluster": {
        "name": "my-eks-anywhere-cluster",
        "arn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:cluster/my-eks-anywhere-cluster",
        "createdAt": "2024-04-12T12:38:37.561000-04:00",
        "status": "DELETING",
        "tags": {},
        "connectorConfig": {
            "activationId": "dfb5ad28-13c3-4e26-8a19-5b2457638c74",
            "activationExpiry": "2024-04-15T12:38:37.082000-04:00",
            "provider": "EKS_ANYWHERE",
            "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/AmazonEKSConnectorAgentRole"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「Deregistering a cluster」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeregisterCluster」を参照してください。

### describe-access-entry

次のコード例は、describe-access-entry を使用する方法を示しています。

AWS CLI

EKS クラスターのアクセスエントリを記述するには

次の describe-access-entry の例では、EKS クラスターのアクセスエントリについて説明します。

```
aws eks describe-access-entry \
    --cluster-name eks-customer \
    --principal-arn arn:aws:iam::111122223333:user/eks-admin-user
```

出力:

```
{
    "accessEntry": {
        "clusterName": "eks-customer",
        "principalArn": "arn:aws:iam::111122223333:user/eks-admin-user",
        "kubernetesGroups": [],
        "accessEntryArn": "arn:aws:eks:us-west-2:111122223333:access-entry/eks-
customer/user/111122223333/eks-admin-user/0acb1bc6-cb0a-ede6-11ae-a6506e3d36p0",
        "createdAt": "2025-04-14T22:45:48.097000-05:00",
        "modifiedAt": "2025-04-14T22:45:48.097000-05:00",
        "tags": {},
        "username": "arn:aws:iam::111122223333:user/eks-admin-user",
        "type": "STANDARD"
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「EKS アクセスエントリを使用して Kubernetes へのアクセス権を IAM ユーザーに付与する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAccessEntry」を参照してください。

### describe-addon-configuration

次のコード例は、describe-addon-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Amazon vpc-cni AddOns を作成または更新するときに使用できる設定オプション

次の describe-addon-configuration の例では、vpc-cni アドオンのアドオンが各バージョンで作成または更新されたときに使用するすべての使用可能な設定スキーマを返します。

```
aws eks describe-addon-configuration \
    --addon-name vpc-cni \
    --addon-version v1.15.1-eksbuild.1
```

出力:

```
{
    "addonName": "vpc-cni",
    "addonVersion": "v1.15.1-eksbuild.1",
    "configurationSchema": "{\"$ref\":\"#/definitions/VpcCni\",\"$schema\":\"http://
json-schema.org/draft-06/schema#\",\"definitions\":{\"Affinity\":{\"type\":
[\"object\",\"null\"]},\"EniConfig\":{\"additionalProperties\":false,\"properties
\":{\"create\":{\"type\":\"boolean\"},\"region\":{\"type\":\"string\"},\"subnets\":
{\"additionalProperties\":{\"additionalProperties\":false,\"properties\":{\"id\":
{\"type\":\"string\"},\"securityGroups\":{\"items\":{\"type\":\"string\"},\"type\":
\"array\"}},\"required\":[\"id\"],\"type\":\"object\"},\"minProperties\":1,\"type
\":\"object\"}},\"required\":[\"create\",\"region\",\"subnets\"],\"type\":\"object
\"},\"Env\":{\"additionalProperties\":false,\"properties\":{\"ADDITIONAL_ENI_TAGS
\":{\"type\":\"string\"},\"ANNOTATE_POD_IP\":{\"format\":\"boolean\",\"type\":
\"string\"},\"AWS_EC2_ENDPOINT\":{\"type\":\"string\"},\"AWS_EXTERNAL_SERVICE_CIDRS
\":{\"type\":\"string\"},\"AWS_MANAGE_ENIS_NON_SCHEDULABLE\":{\"format\":\"boolean
\",\"type\":\"string\"},\"AWS_VPC_CNI_NODE_PORT_SUPPORT\":{\"format\":\"boolean
\",\"type\":\"string\"},\"AWS_VPC_ENI_MTU\":{\"format\":\"integer\",\"type\":
\"string\"},\"AWS_VPC_K8S_CNI_CUSTOM_NETWORK_CFG\":{\"format\":\"boolean\",\"type
\":\"string\"},\"AWS_VPC_K8S_CNI_EXCLUDE_SNAT_CIDRS\":{\"type\":\"string\"},
\"AWS_VPC_K8S_CNI_EXTERNALSNAT\":{\"format\":\"boolean\",\"type\":\"string\"},
\"AWS_VPC_K8S_CNI_LOGLEVEL\":{\"type\":\"string\"},\"AWS_VPC_K8S_CNI_LOG_FILE\":
{\"type\":\"string\"},\"AWS_VPC_K8S_CNI_RANDOMIZESNAT\":{\"type\":\"string\"},
\"AWS_VPC_K8S_CNI_VETHPREFIX\":{\"type\":\"string\"},\"AWS_VPC_K8S_PLUGIN_LOG_FILE
\":{\"type\":\"string\"},\"AWS_VPC_K8S_PLUGIN_LOG_LEVEL\":{\"type\":\"string
\"},\"CLUSTER_ENDPOINT\":{\"type\":\"string\"},\"DISABLE_INTROSPECTION\":
{\"format\":\"boolean\",\"type\":\"string\"},\"DISABLE_LEAKED_ENI_CLEANUP\":
{\"format\":\"boolean\",\"type\":\"string\"},\"DISABLE_METRICS\":{\"format
\":\"boolean\",\"type\":\"string\"},\"DISABLE_NETWORK_RESOURCE_PROVISIONING
\":{\"format\":\"boolean\",\"type\":\"string\"},\"DISABLE_POD_V6\":{\"format
\":\"boolean\",\"type\":\"string\"},\"ENABLE_BANDWIDTH_PLUGIN\":{\"format\":
\"boolean\",\"type\":\"string\"},\"ENABLE_POD_ENI\":{\"format\":\"boolean\",
\"type\":\"string\"},\"ENABLE_PREFIX_DELEGATION\":{\"format\":\"boolean\",
\"type\":\"string\"},\"ENABLE_V4_EGRESS\":{\"format\":\"boolean\",\"type\":
\"string\"},\"ENABLE_V6_EGRESS\":{\"format\":\"boolean\",\"type\":\"string\"},
```

```
\"ENI_CONFIG_ANNOTATION_DEF\":{\"type\":\"string\"},\"ENI_CONFIG_LABEL_DEF\":
{\"type\":\"string\"},\"INTROSPECTION_BIND_ADDRESS\":{\"type\":\"string\"},
\"IP_COOLDOWN_PERIOD\":{\"format\":\"integer\",\"type\":\"string\"},\"MAX_ENI
\":{\"format\":\"integer\",\"type\":\"string\"},\"MINIMUM_IP_TARGET\":{\"format
\":\"integer\",\"type\":\"string\"},\"POD_SECURITY_GROUP_ENFORCING_MODE\":
{\"type\":\"string\"},\"WARM_ENI_TARGET\":{\"format\":\"integer\",\"type\":
\"string\"},\"WARM_IP_TARGET\":{\"format\":\"integer\",\"type\":\"string\"},
\"WARM_PREFIX_TARGET\":{\"format\":\"integer\",\"type\":\"string\"}},\"title
\":\"Env\",\"type\":\"object\"},\"Init\":{\"additionalProperties\":false,
\"properties\":{\"env\":{\"$ref\":\"#/definitions/InitEnv\"}},\"title\":\"Init
\",\"type\":\"object\"},\"InitEnv\":{\"additionalProperties\":false,\"properties
\":{\"DISABLE_TCP_EARLY_DEMUX\":{\"format\":\"boolean\",\"type\":\"string\"},
\"ENABLE_V6_EGRESS\":{\"format\":\"boolean\",\"type\":\"string\"}},\"title\":
\"InitEnv\",\"type\":\"object\"},\"Limits\":{\"additionalProperties\":false,
\"properties\":{\"cpu\":{\"type\":\"string\"},\"memory\":{\"type\":\"string\"}},
\"title\":\"Limits\",\"type\":\"object\"},\"NodeAgent\":{\"additionalProperties
\":false,\"properties\":{\"enableCloudWatchLogs\":{\"format\":\"boolean\",
\"type\":\"string\"},\"enablePolicyEventLogs\":{\"format\":\"boolean\",\"type\":
\"string\"},\"healthProbeBindAddr\":{\"format\":\"integer\",\"type\":\"string
\"},\"metricsBindAddr\":{\"format\":\"integer\",\"type\":\"string\"}},\"title\":
\"NodeAgent\",\"type\":\"object\"},\"Resources\":{\"additionalProperties\":false,
\"properties\":{\"limits\":{\"$ref\":\"#/definitions/Limits\"},\"requests\":
{\"$ref\":\"#/definitions/Limits\"}},\"title\":\"Resources\",\"type\":\"object
\"},\"Tolerations\":{\"additionalProperties\":false,\"items\":{\"type\":\"object
\"},\"type\":\"array\"},\"VpcCni\":{\"additionalProperties\":false,\"properties
\":{\"affinity\":{\"$ref\":\"#/definitions/Affinity\"},\"enableNetworkPolicy\":
{\"format\":\"boolean\",\"type\":\"string\"},\"enableWindowsIpam\":{\"format\":
\"boolean\",\"type\":\"string\"},\"eniConfig\":{\"$ref\":\"#/definitions/EniConfig
\"},\"env\":{\"$ref\":\"#/definitions/Env\"},\"init\":{\"$ref\":\"#/definitions/Init
\"},\"livenessProbeTimeoutSeconds\":{\"type\":\"integer\"},\"nodeAgent\":{\"$ref\":
\"#/definitions/NodeAgent\"},\"readinessProbeTimeoutSeconds\":{\"type\":\"integer
\"},\"resources\":{\"$ref\":\"#/definitions/Resources\"},\"tolerations\":{\"$ref
\":\"#/definitions/Tolerations\"}},\"title\":\"VpcCni\",\"type\":\"object\"}},
\"description\":\"vpc-cni\"}"
}
```


例 2: Amazon coredns AddOns を作成または更新するときに使用できる設定オプション

次の `describe-addon-configuration` の例では、それぞれのバージョンで coredns アドオンのアドオンを作成または更新するときに使用するすべての使用可能な設定スキーマを返します。

```
aws eks describe-addon-configuration \
    --addon-name coredns \
```

```
    --addon-version v1.8.7-eksbuild.4
```

出力:

```
{
    "addonName": "coredns",
    "addonVersion": "v1.8.7-eksbuild.4",
    "configurationSchema": "{\"$ref\":\"#/definitions/Coredns\",\"$schema
\":\"http://json-schema.org/draft-06/schema#\",\"definitions\":{\"Coredns\":
{\"additionalProperties\":false,\"properties\":{\"computeType\":{\"type\":
\"string\"},\"corefile\":{\"description\":\"Entire corefile contents to use with
 installation\",\"type\":\"string\"},\"nodeSelector\":{\"additionalProperties\":
{\"type\":\"string\"},\"type\":\"object\"},\"replicaCount\":{\"type\":\"integer
\"},\"resources\":{\"$ref\":\"#/definitions/Resources\"}},\"title\":\"Coredns\",
\"type\":\"object\"},\"Limits\":{\"additionalProperties\":false,\"properties\":
{\"cpu\":{\"type\":\"string\"},\"memory\":{\"type\":\"string\"}},\"title\":\"Limits
\",\"type\":\"object\"},\"Resources\":{\"additionalProperties\":false,\"properties
\":{\"limits\":{\"$ref\":\"#/definitions/Limits\"},\"requests\":{\"$ref\":\"#/
definitions/Limits\"}},\"title\":\"Resources\",\"type\":\"object\"}}}"
}
```

詳細については、「Amazon EKS」の「Amazon EKS クラスターの kubeconfig ファイルの作成または更新」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAddonConfiguration」を参照してください。

### describe-addon-versions

次のコード例は、describe-addon-versions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: EKS クラスターで使用できるすべてのアドオンを一覧表示する

次の describe-addon-versions の例は、使用可能な AWS のアドオンを一覧表示します。

```
aws eks describe-addon-versions  \
    --query 'sort_by(addons  &owner)[].{publisher: publisher, owner: owner,
 addonName: addonName, type: type}' \
    --output table
```

出力:

```
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                          DescribeAddonVersions
                              |
+-----------------------------------------+------------------
+----------------------+-------------------------+
|                  addonName                  |      owner       |       publisher
     |          type           |
+-----------------------------------------+------------------
+----------------------+-------------------------+
|  vpc-cni                                    |  aws             |  eks
     |  networking             |
|  snapshot-controller                        |  aws             |  eks
     |  storage                |
|  kube-proxy                                 |  aws             |  eks
     |  networking             |
|  eks-pod-identity-agent                     |  aws             |  eks
     |  security               |
|  coredns                                    |  aws             |  eks
     |  networking             |
|  aws-mountpoint-s3-csi-driver               |  aws             |  s3
     |  storage                |
|  aws-guardduty-agent                        |  aws             |  eks
     |  security               |
|  aws-efs-csi-driver                         |  aws             |  eks
     |  storage                |
|  aws-ebs-csi-driver                         |  aws             |  eks
     |  storage                |
|  amazon-cloudwatch-observability            |  aws             |  eks
     |  observability          |
|  adot                                       |  aws             |  eks
     |  observability          |
|  upwind-security_upwind-operator            |  aws-marketplace |  Upwind Security
     |  security               |
|  upbound_universal-crossplane               |  aws-marketplace |  upbound
     |  infra-management       |
|  tetrate-io_istio-distro                    |  aws-marketplace |  tetrate-io
     |  policy-management      |
|  teleport_teleport                          |  aws-marketplace |  teleport
     |  policy-management      |
|  stormforge_optimize-live                   |  aws-marketplace |  StormForge
     |  cost-management        |
```

```
|  splunk_splunk-otel-collector-chart         |  aws-marketplace |  Splunk
     |  monitoring             |
|  solo-io_istio-distro                       |  aws-marketplace |  Solo.io
     |  service-mesh           |
|  rafay-systems_rafay-operator               |  aws-marketplace |  rafay-systems
     |  kubernetes-management  |
|  new-relic_kubernetes-operator              |  aws-marketplace |  New Relic
     |  observability          |
|  netapp_trident-operator                    |  aws-marketplace |  NetApp Inc.
     |  storage                |
|  leaksignal_leakagent                       |  aws-marketplace |  leaksignal
     |  monitoring             |
|  kubecost_kubecost                          |  aws-marketplace |  kubecost
     |  cost-management        |
|  kong_konnect-ri                            |  aws-marketplace |  kong
     |  ingress-service-type   |
|  kasten_k10                                 |  aws-marketplace |  Kasten by Veeam
     |  data-protection        |
|  haproxy-technologies_kubernetes-ingress-ee |  aws-marketplace |  HAProxy
 Technologies |  ingress-controller     |
|  groundcover_agent                          |  aws-marketplace |  groundcover
     |  monitoring             |
|  grafana-labs_kubernetes-monitoring         |  aws-marketplace |  Grafana Labs
     |  monitoring             |
|  factorhouse_kpow                           |  aws-marketplace |  factorhouse
     |  monitoring             |
|  dynatrace_dynatrace-operator               |  aws-marketplace |  dynatrace
     |  monitoring             |
|  datree_engine-pro                          |  aws-marketplace |  datree
     |  policy-management      |
|  datadog_operator                           |  aws-marketplace |  Datadog
     |  monitoring             |
|  cribl_cribledge                            |  aws-marketplace |  Cribl
     |  observability          |
|  calyptia_fluent-bit                        |  aws-marketplace |  Calyptia Inc
     |  observability          |
|  accuknox_kubearmor                         |  aws-marketplace |  AccuKnox
     |  security               |
+---------------------------------------------+------------------
+----------------------+-------------------------+
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「Amazon EKS アドオンの管理 - アドオンの作成」を参照してください。

例 2: EKS 用にサポートされる指定された Kubernetes バージョンで使用可能なすべてのアドオンを一覧表示する

次の describe-addon-versions の例では、EKS 用にサポートされる指定された Kubernetes バージョンで使用可能なアドオンを一覧表示します。

```
aws eks describe-addon-versions  \
    --kubernetes-version=1.26 \
    --query 'sort_by(addons  &owner)[].{publisher: publisher, owner: owner,
 addonName: addonName, type: type}' \
    --output table
```

出力:

```
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                DescribeAddonVersions
                                |
+-----------------------------------------------+------------------
+-----------------------+-------------------------+
|                  addonName                    |      owner       |       publisher
     |          type           |
+-----------------------------------------------+------------------
+-----------------------+-------------------------+
|  vpc-cni                                      |  aws             |  eks
     |  networking             |
|  snapshot-controller                          |  aws             |  eks
     |  storage                |
|  kube-proxy                                   |  aws             |  eks
     |  networking             |
|  eks-pod-identity-agent                       |  aws             |  eks
     |  security               |
|  coredns                                      |  aws             |  eks
     |  networking             |
|  aws-mountpoint-s3-csi-driver                 |  aws             |  s3
     |  storage                |
|  aws-guardduty-agent                          |  aws             |  eks
     |  security               |
|  aws-efs-csi-driver                           |  aws             |  eks
     |  storage                |
|  aws-ebs-csi-driver                           |  aws             |  eks
     |  storage                |
|  amazon-cloudwatch-observability              |  aws             |  eks
     |  observability          |
```

```
|  adot                                    |  aws             |  eks
     |  observability          |
|  upwind-security_upwind-operator         |  aws-marketplace |  Upwind Security
     |  security               |
|  tetrate-io_istio-distro                 |  aws-marketplace |  tetrate-io
     |  policy-management      |
|  stormforge_optimize-live                |  aws-marketplace |  StormForge
     |  cost-management        |
|  splunk_splunk-otel-collector-chart      |  aws-marketplace |  Splunk
     |  monitoring             |
|  solo-io_istio-distro                    |  aws-marketplace |  Solo.io
     |  service-mesh           |
|  rafay-systems_rafay-operator            |  aws-marketplace |  rafay-systems
     |  kubernetes-management  |
|  new-relic_kubernetes-operator           |  aws-marketplace |  New Relic
     |  observability          |
|  netapp_trident-operator                 |  aws-marketplace |  NetApp Inc.
     |  storage                |
|  leaksignal_leakagent                    |  aws-marketplace |  leaksignal
     |  monitoring             |
|  kubecost_kubecost                       |  aws-marketplace |  kubecost
     |  cost-management        |
|  kong_konnect-ri                         |  aws-marketplace |  kong
     |  ingress-service-type   |
|  haproxy-technologies_kubernetes-ingress-ee |  aws-marketplace |  HAProxy
 Technologies |  ingress-controller     |
|  groundcover_agent                       |  aws-marketplace |  groundcover
     |  monitoring             |
|  grafana-labs_kubernetes-monitoring      |  aws-marketplace |  Grafana Labs
     |  monitoring             |
|  dynatrace_dynatrace-operator            |  aws-marketplace |  dynatrace
     |  monitoring             |
|  datadog_operator                        |  aws-marketplace |  Datadog
     |  monitoring             |
|  cribl_cribledge                         |  aws-marketplace |  Cribl
     |  observability          |
|  calyptia_fluent-bit                     |  aws-marketplace |  Calyptia Inc
     |  observability          |
|  accuknox_kubearmor                      |  aws-marketplace |  AccuKnox
     |  security               |
+------------------------------------------+------------------
+----------------------+-------------------------+
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「Amazon EKS アドオンの管理 - アドオンの作成」を参照してください。

例 3: EKS 用にサポートされる指定された Kubernetes バージョンで使用可能なすべての vpc-cni アドオンバージョンを一覧表示する

次の `describe-addon-versions` の例では、EKS 用にサポートされる指定された Kubernetes バージョンで使用可能なすべての vpc-cni アドオンバージョンを一覧表示します。

```
aws eks describe-addon-versions \
    --kubernetes-version=1.26 \
    --addon-name=vpc-cni \
    --query='addons[].addonVersions[].addonVersion'
```

出力:

```
[
    "v1.18.0-eksbuild.1",
    "v1.17.1-eksbuild.1",
    "v1.16.4-eksbuild.2",
    "v1.16.3-eksbuild.2",
    "v1.16.2-eksbuild.1",
    "v1.16.0-eksbuild.1",
    "v1.15.5-eksbuild.1",
    "v1.15.4-eksbuild.1",
    "v1.15.3-eksbuild.1",
    "v1.15.1-eksbuild.1",
    "v1.15.0-eksbuild.2",
    "v1.14.1-eksbuild.1",
    "v1.14.0-eksbuild.3",
    "v1.13.4-eksbuild.1",
    "v1.13.3-eksbuild.1",
    "v1.13.2-eksbuild.1",
    "v1.13.0-eksbuild.1",
    "v1.12.6-eksbuild.2",
    "v1.12.6-eksbuild.1",
    "v1.12.5-eksbuild.2",
    "v1.12.0-eksbuild.2"
]
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「Amazon EKS アドオンの管理 - アドオンの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAddonVersions」を参照してください。

### `describe-addon`

次のコード例は、describe-addon を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon EKS クラスターでアクティブに実行されている EKS アドオンを記述する

次の describe-addon の例では、Amazon EKS クラスターで EKS アドオンをアクティブに実行しています。

```
aws eks describe-addon \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --addon-name vpc-cni
```

出力:

```
{
    "addon": {
        "addonName": "vpc-cni",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "status": "ACTIVE",
        "addonVersion": "v1.16.4-eksbuild.2",
        "health": {
            "issues": []
        },
        "addonArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:addon/my-eks-cluster/vpc-
cni/0ec71efc-98dd-3203-60b0-4b939b2a5e5f",
        "createdAt": "2024-03-14T13:18:45.417000-04:00",
        "modifiedAt": "2024-03-14T13:18:49.557000-04:00",
        "serviceAccountRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-my-eks-
cluster-addon-vpc-cni-Role1-YfakrqOC1UTm",
        "tags": {
            "eks-addon-key-3": "value-3",
            "eks-addon-key-4": "value-4"
        },
        "configurationValues": "resources:\n    limits:\n        cpu: '100m'\nenv:\n
    AWS_VPC_K8S_CNI_LOGLEVEL: 'DEBUG'"
    }
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAddon」を参照してください。

### `describe-cluster`

次のコード例は、`describe-cluster` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon EKS クラスターでアクティブに実行されている EKS アドオンを記述する

次の `describe-cluster` の例では、Amazon EKS クラスターで EKS アドオンをアクティブに実行しています。

```
aws eks describe-cluster \
    --name my-eks-cluster
```

出力:

```
{
    "cluster": {
        "name": "my-eks-cluster",
        "arn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:cluster/my-eks-cluster",
        "createdAt": "2024-03-14T11:31:44.348000-04:00",
        "version": "1.26",
        "endpoint": "https://JSA79429HJDASKJDJ8223829MNDNASW.yl4.us-
east-2.eks.amazonaws.com",
        "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-my-eks-cluster-cluster-
ServiceRole-zMF6CBakwwbW",
        "resourcesVpcConfig": {
            "subnetIds": [
                "subnet-0fb75d2d8401716e7",
                "subnet-02184492f67a3d0f9",
                "subnet-04098063527aab776",
                "subnet-0e2907431c9988b72",
                "subnet-04ad87f71c6e5ab4d",
                "subnet-09d912bb63ef21b9a"
            ],
            "securityGroupIds": [
                "sg-0c1327f6270afbb36"
```

```
            ],
            "clusterSecurityGroupId": "sg-01c84d09d70f39a7f",
            "vpcId": "vpc-0012b8e1cc0abb17d",
            "endpointPublicAccess": true,
            "endpointPrivateAccess": true,
            "publicAccessCidrs": [
                "22.19.18.2/32"
            ]
        },
        "kubernetesNetworkConfig": {
            "serviceIpv4Cidr": "10.100.0.0/16",
            "ipFamily": "ipv4"
        },
        "logging": {
            "clusterLogging": [
                {
                    "types": [
                        "api",
                        "audit",
                        "authenticator",
                        "controllerManager",
                        "scheduler"
                    ],
                    "enabled": true
                }
            ]
        },
        "identity": {
            "oidc": {
                "issuer": "https://oidc.eks.us-east-2.amazonaws.com/id/
JSA79429HJDASKJDJ8223829MNDNASW"
            }
        },
        "status": "ACTIVE",
        "certificateAuthority": {
            "data": "CA_DATA_STRING..."
        },
        "platformVersion": "eks.14",
        "tags": {
            "aws:cloudformation:stack-name": "eksctl-my-eks-cluster-cluster",
            "alpha.eksctl.io/cluster-name": "my-eks-cluster",
            "karpenter.sh/discovery": "my-eks-cluster",
```

```
            "aws:cloudformation:stack-id": "arn:aws:cloudformation:us-
east-2:111122223333:stack/eksctl-my-eks-cluster-cluster/e752ea00-e217-11ee-
beae-0a9599c8c7ed",
            "auto-delete": "no",
            "eksctl.cluster.k8s.io/v1alpha1/cluster-name": "my-eks-cluster",
            "EKS-Cluster-Name": "my-eks-cluster",
            "alpha.eksctl.io/cluster-oidc-enabled": "true",
            "aws:cloudformation:logical-id": "ControlPlane",
            "alpha.eksctl.io/eksctl-version": "0.173.0-dev
+a7ee89342.2024-03-01T03:40:57Z",
            "Name": "eksctl-my-eks-cluster-cluster/ControlPlane"
        },
        "health": {
            "issues": []
        },
        "accessConfig": {
            "authenticationMode": "API_AND_CONFIG_MAP"
        }
    }
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeCluster」を参照してください。

### describe-fargate-profile

次のコード例は、describe-fargate-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Fargate プロファイルを記述する

次の describe-fargate-profile の例では、Fargate プロファイルについて記述します。

```
aws eks describe-fargate-profile \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --fargate-profile-name my-fargate-profile
```

出力:

```
{
```

```
    "fargateProfile": {
        "fargateProfileName": "my-fargate-profile",
        "fargateProfileArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:fargateprofile/my-
eks-cluster/my-fargate-profile/96c766ce-43d2-f9c9-954c-647334391198",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "createdAt": "2024-04-11T10:42:52.486000-04:00",
        "podExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-my-eks-
cluster-farga-FargatePodExecutionRole-1htfAaJdJUEO",
        "subnets": [
            "subnet-09d912bb63ef21b9a",
            "subnet-04ad87f71c6e5ab4d",
            "subnet-0e2907431c9988b72"
        ],
        "selectors": [
            {
                "namespace": "prod*",
                "labels": {
                    "labelname*?": "*value1"
                }
            },
            {
                "namespace": "*dev*",
                "labels": {
                    "labelname*?": "*value*"
                }
            }
        ],
        "status": "ACTIVE",
        "tags": {
            "eks-fargate-profile-key-2": "value-2",
            "eks-fargate-profile-key-1": "value-1"
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeFargateProfile」を参照してください。

### describe-identity-provider-config

次のコード例は、describe-identity-provider-config を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon EKS クラスターに関連付けられた ID プロバイダー設定を記述する

次の `describe-identity-provider-config` の例では、Amazon EKS クラスターに関連付けられた ID プロバイダー設定について記述します。

```
aws eks describe-identity-provider-config \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --identity-provider-config type=oidc,name=my-identity-provider
```

出力:

```
{
    "identityProviderConfig": {
        "oidc": {
            "identityProviderConfigName": "my-identity-provider",
            "identityProviderConfigArn": "arn:aws:eks:us-
east-2:111122223333:identityproviderconfig/my-eks-cluster/oidc/my-identity-
provider/8ac76722-78e4-cec1-ed76-d49eea058622",
            "clusterName": "my-eks-cluster",
            "issuerUrl": "https://oidc.eks.us-east-2.amazonaws.com/
id/38D6A4619A0A69E342B113ED7F1A7652",
            "clientId": "kubernetes",
            "usernameClaim": "email",
            "usernamePrefix": "my-username-prefix",
            "groupsClaim": "my-claim",
            "groupsPrefix": "my-groups-prefix",
            "requiredClaims": {
                "Claim1": "value1",
                "Claim2": "value2"
            },
            "tags": {
                "env": "dev"
            },
            "status": "ACTIVE"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「Authenticate users for your cluster from an OpenID Connect identity provider」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeIdentityProviderConfig」を参照してください。

### describe-insight

次のコード例は、describe-insight を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ID を使用して EKS クラスターのインサイトの詳細を取得するには

次の describe-insight の例では、クラスター名とインサイト ID を使用して指定されたインサイトの詳細を返します。

```
aws eks describe-insight \
    --cluster-name eks-customer \
    --id 38ea7a64-a14f-4e0e-95c7-8dbcab3c3623
```

出力:

```
{
    "insight": {
        "id": "38ea7a64-a14f-4e0e-95c7-8dbcab3c3623",
        "name": "Kubelet version skew",
        "category": "UPGRADE_READINESS",
        "kubernetesVersion": "1.33",
        "lastRefreshTime": "2025-05-24T11:22:50-05:00",
        "lastTransitionTime": "2025-05-24T11:22:50-05:00",
        "description": "Checks for kubelet versions of worker nodes in the cluster
 to see if upgrade would cause noncompliance with supported Kubernetes kubelet
 version skew policy.",
        "insightStatus": {
            "status": "PASSING",
            "reason": "Node kubelet versions match the cluster control plane
 version."
        },
        "recommendation": "Upgrade your worker nodes to match the Kubernetes version
 of your cluster control plane.",
        "additionalInfo": {
            "Kubelet version skew policy": "https://kubernetes.io/releases/version-
skew-policy/#kubelet",
```

```
            "Updating a managed node group": "https://docs.aws.amazon.com/eks/
latest/userguide/update-managed-node-group.html"
        },
        "resources": [],
        "categorySpecificSummary": {
            "deprecationDetails": []
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「クラスターインサイトを表示する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeInsight」を参照してください。

### describe-nodegroup

次のコード例は、describe-nodegroup を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon EKS クラスターのマネージド型ノードグループを記述する

次の describe-nodegroup の例では、Amazon EKS クラスターのマネージド型ノードグループについて説明します。

```
aws eks describe-nodegroup \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --nodegroup-name my-eks-nodegroup
```

出力:

```
{
    "nodegroup": {
        "nodegroupName": "my-eks-nodegroup",
        "nodegroupArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:nodegroup/my-eks-
cluster/my-eks-nodegroup/a8c75f2f-df78-a72f-4063-4b69af3de5b1",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "version": "1.26",
        "releaseVersion": "1.26.12-20240329",
        "createdAt": "2024-04-08T11:42:10.555000-04:00",
        "modifiedAt": "2024-04-08T11:44:12.402000-04:00",
```

```
        "status": "ACTIVE",
        "capacityType": "ON_DEMAND",
        "scalingConfig": {
            "minSize": 1,
            "maxSize": 3,
            "desiredSize": 1
        },
        "instanceTypes": [
            "t3.medium"
        ],
        "subnets": [
            "subnet-0e2907431c9988b72",
            "subnet-04ad87f71c6e5ab4d",
            "subnet-09d912bb63ef21b9a"
        ],
        "amiType": "AL2_x86_64",
        "nodeRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
        "labels": {},
        "resources": {
            "autoScalingGroups": [
                {
                    "name": "eks-my-eks-nodegroup-a8c75f2f-df78-
a72f-4063-4b69af3de5b1"
                }
            ]
        },
        "diskSize": 20,
        "health": {
            "issues": []
        },
        "updateConfig": {
            "maxUnavailable": 1
        },
        "tags": {}
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeNodegroup」を参照してください。

### describe-pod-identity-association

次のコード例は、describe-pod-identity-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Pod Identity の関連付けの詳細を指定するには

次の describe-pod-identity-association の例では、EKS クラスター内の Pod Identity の関連付けについて説明します。

```
aws eks describe-pod-identity-association \
    --cluster-name eks-customer \
    --association-id a-9njjin9gfghecgocd
```

出力:

```
{
    "association": {
        "clusterName": "eks-customer",
        "namespace": "default",
        "serviceAccount": "default",
        "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/my-role",
        "associationArn": "arn:aws:eks:us-
west-2:111122223333:podidentityassociation/eks-customer/a-9njjin9gfghecgocd",
        "associationId": "a-9njjin9gfghecgocd",
        "tags": {
            "Key2": "value2",
            "Key1": "value1"
        },
        "createdAt": "2025-05-24T19:52:14.135000-05:00",
        "modifiedAt": "2025-05-24T19:52:14.135000-05:00"
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「EKS Pod Identity がポッドに AWS サービスへのアクセス権を付与する仕組みを学ぶ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribePodIdentityAssociation」を参照してください。

### describe-update

次のコード例は、describe-update を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: クラスターの更新を記述するには

次の describe-update の例では、名前の付いたクラスターの更新について記述しています。

```
aws eks describe-update \
    --name my-eks-cluster \
    --update-id 10bddb13-a71b-425a-b0a6-71cd03e59161
```

出力:

```
{
    "update": {
        "id": "10bddb13-a71b-425a-b0a6-71cd03e59161",
        "status": "Successful",
        "type": "EndpointAccessUpdate",
        "params": [
            {
                "type": "EndpointPublicAccess",
                "value": "false"
            },
            {
                "type": "EndpointPrivateAccess",
                "value": "true"
            }
        ],
        "createdAt": "2024-03-14T10:01:26.297000-04:00",
        "errors": []
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「Updating an Amazon EKS cluster Kubernetes version」を参照してください。

例 2: クラスターの更新を記述するには

次の describe-update の例では、名前の付いたクラスターの更新について記述しています。

```
aws eks describe-update \
    --name my-eks-cluster \
```

```
    --update-id e4994991-4c0f-475a-a040-427e6da52966
```

出力:

```
{
    "update": {
        "id": "e4994991-4c0f-475a-a040-427e6da52966",
        "status": "Successful",
        "type": "AssociateEncryptionConfig",
        "params": [
            {
                "type": "EncryptionConfig",
                "value": "[{\"resources\":[\"secrets\"],\"provider\":{\"keyArn\":
\"arn:aws:kms:region-code:account:key/key\"}}]"
            }
        ],
        "createdAt": "2024-03-14T11:01:26.297000-04:00",
        "errors": []
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「Updating an Amazon EKS cluster Kubernetes version」を参照してください。

例 3: クラスターの更新を記述するには

次の describe-update の例では、名前の付いたクラスターの更新について記述しています。

```
aws eks describe-update \
    --name my-eks-cluster \
    --update-id b5f0ba18-9a87-4450-b5a0-825e6e84496f
```

出力:

```
{
    "update": {
        "id": "b5f0ba18-9a87-4450-b5a0-825e6e84496f",
        "status": "Successful",
        "type": "VersionUpdate",
        "params": [
            {
```

```
                "type": "Version",
                "value": "1.29"
            },
            {
                "type": "PlatformVersion",
                "value": "eks.1"
            }
        ],
        "createdAt": "2024-03-14T12:05:26.297000-04:00",
        "errors": []
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「Updating an Amazon EKS cluster Kubernetes version」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeUpdate」を参照してください。

### disassociate-access-policy

次のコード例は、disassociate-access-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクセスポリシーとアクセスエントリの関連付けを解除するには

次の disassociate-access-policy では、アクセスエントリに関連付けられたアクセスポリシーを削除します。

```
aws eks disassociate-access-policy \
    --cluster-name eks-customer \
    --principal-arn arn:aws:iam::111122223333:role/Admin \
    --policy-arn arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSEditPolicy
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「アクセスポリシーをアクセスエントリに関連付ける」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateAccessPolicy」を参照してください。

### disassociate-identity-provider-config

次のコード例は、disassociate-identity-provider-config を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ID プロバイダーと Amazon EKS クラスターの関連付けを解除するには

次の disassociate-identity-provider-config の例では、Amazon EKS クラスターへの ID プロバイダーの関連付けを解除します。

```
aws eks disassociate-identity-provider-config \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --identity-provider-config 'type=oidc,name=my-identity-provider'
```

出力:

```
{
    "update": {
        "id": "5f78d14e-c57b-4857-a3e4-cf664ae20949",
        "status": "InProgress",
        "type": "DisassociateIdentityProviderConfig",
        "params": [
            {
                "type": "IdentityProviderConfig",
                "value": "[]"
            }
        ],
        "createdAt": "2024-04-11T13:53:43.314000-04:00",
        "errors": []
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「Authenticate users for your cluster from an OpenID Connect identity provider - Disassociate an OIDC identity provider from your cluster」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateIdentityProviderConfig」を参照してください。

### get-token

次のコード例は、get-token を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1:「my-eks-cluster」という名前の Amazon EKS クラスターの認証トークンを取得する

次の get-token の例では、my-eks-cluster という名前の Amazon EKS クラスターの認証トークンを取得します。

```
aws eks get-token \
    --cluster-name my-eks-cluster
```

出力:

```
{
    "kind": "ExecCredential",
    "apiVersion": "client.authentication.k8s.io/v1beta1",
    "spec": {},
    "status": {
        "expirationTimestamp": "2024-04-11T20:59:56Z",
        "token": "k8s-aws-v1.EXAMPLE_TOKEN_DATA_STRING..."
    }
}
```

例 2: トークンの署名時に認証情報としてこの roleARN を引き受けることで、「my-eks-cluster」という名前の Amazon EKS クラスターの認証トークンを取得する

次の get-token の例では、トークンの署名時に認証情報としてこの roleARN を引き受けることで、my-eks-cluster という名前の Amazon EKS クラスターの認証トークンを取得します。

```
aws eks get-token \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-EKS-Linux-Cluster-v1-24-
cluster-ServiceRole-j1k7AfTIQtnM
```

出力:

```
{
    "kind": "ExecCredential",
```

```
    "apiVersion": "client.authentication.k8s.io/v1beta1",
    "spec": {},
    "status": {
        "expirationTimestamp": "2024-04-11T21:05:26Z",
        "token": "k8s-aws-v1.EXAMPLE_TOKEN_DATA_STRING..."
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetToken」を参照してください。

### list-access-entries

次のコード例は、list-access-entries を使用する方法を示しています。

AWS CLI

EKS クラスターのアクセスエントリを一覧表示するには

次の list-access-entries は、EKS クラスター eks-customer に関連付けられたアクセスエントリのリストを返します。

```
aws eks list-access-entries \
    --cluster-name eks-customer
```

出力:

```
{
    "accessEntries": [
        "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
        "arn:aws:iam::111122223333:role/admin-test-ip",
        "arn:aws:iam::111122223333:role/assume-worker-node-role",
        "arn:aws:iam::111122223333:user/eks-admin-user"
    ]
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「EKS アクセスエントリを使用して Kubernetes へのアクセスを IAM ユーザーに許可する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAccessEntries」を参照してください。

### list-access-policies

次のコード例は、list-access-policies を使用する方法を示しています。

AWS CLI

利用可能なすべてのアクセスポリシーを一覧表示するには

この list-access-policies の例では、利用可能なすべてのアクセスポリシーのリストを返します。

```
aws eks list-access-policies
```

出力:

```
{
    "accessPolicies": [
        {
            "name": "AmazonEKSAdminPolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSAdminPolicy"
        },
        {
            "name": "AmazonEKSAdminViewPolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSAdminViewPolicy"
        },
        {
            "name": "AmazonEKSAutoNodePolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSAutoNodePolicy"
        },
        {
            "name": "AmazonEKSBlockStorageClusterPolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonEKSBlockStorageClusterPolicy"
        },
        {
            "name": "AmazonEKSBlockStoragePolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonEKSBlockStoragePolicy"
        },
        {
            "name": "AmazonEKSClusterAdminPolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonEKSClusterAdminPolicy"
```

```
        },
        {
            "name": "AmazonEKSComputeClusterPolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonEKSComputeClusterPolicy"
        },
        {
            "name": "AmazonEKSComputePolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSComputePolicy"
        },
        {
            "name": "AmazonEKSEditPolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSEditPolicy"
        },
        {
            "name": "AmazonEKSHybridPolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSHybridPolicy"
        },
        {
            "name": "AmazonEKSLoadBalancingClusterPolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonEKSLoadBalancingClusterPolicy"
        },
        {
            "name": "AmazonEKSLoadBalancingPolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonEKSLoadBalancingPolicy"
        },
        {
            "name": "AmazonEKSNetworkingClusterPolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonEKSNetworkingClusterPolicy"
        },
        {
            "name": "AmazonEKSNetworkingPolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonEKSNetworkingPolicy"
        },
        {
            "name": "AmazonEKSViewPolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSViewPolicy"
        },
        {
            "name": "AmazonEMRJobPolicy",
```

```
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEMRJobPolicy"
        },
        {
            "name": "AmazonSagemakerHyperpodClusterPolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonSagemakerHyperpodClusterPolicy"
        },
        {
            "name": "AmazonSagemakerHyperpodControllerPolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonSagemakerHyperpodControllerPolicy"
        },
        {
            "name": "AmazonSagemakerHyperpodSystemNamespacePolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonSagemakerHyperpodSystemNamespacePolicy"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「アクセスポリシーをアクセスエントリに関連付ける」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAccessPolicies」を参照してください。

### `list-addons`

次のコード例は、`list-addons` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

「my-eks-cluster」という名前の Amazon EKS クラスターにインストールされているすべてのアドオンを一覧表示する

次の `list-addons` の例では、my-eks-cluster という名前の Amazon EKS クラスターにインストールされているすべてのアドオンを一覧表示します。

```
aws eks list-addons \
    --cluster-name my-eks-cluster
```

出力:

```
{
    "addons": [
        "kube-proxy",
        "vpc-cni"
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAddons」を参照してください。

### list-associated-access-policies

次のコード例は、list-associated-access-policies を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクセスエントリに関連付けられたアクセスポリシーを一覧表示するには

次の list-associated-access-policies の例では、EKS クラスターのアクセスエントリに関連付けられたアクセスポリシーのリストを返します。

```
aws eks list-associated-access-policies \
    --cluster-name eks-customer \
    --principal-arn arn:aws:iam::111122223333:role/Admin
```

出力:

```
{
    "associatedAccessPolicies": [
        {
            "policyArn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonEKSAdminPolicy",
            "accessScope": {
                "type": "cluster",
                "namespaces": []
            },
            "associatedAt": "2025-05-24T17:26:22.935000-05:00",
            "modifiedAt": "2025-05-24T17:26:22.935000-05:00"
        }
    ],
    "clusterName": "eks-customer",
```

```
    "principalArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin"
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「EKS アクセスエントリを使用して Kubernetes へのアクセスを IAM ユーザーに許可する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAssociatedAccessPolicies」を参照してください。

### list-clusters

次のコード例は、list-clusters を使用する方法を示しています。

AWS CLI

「my-eks-cluster」という名前の Amazon EKS クラスターにインストールされているすべてのアドオンを一覧表示するには

次の list-clusters の例では、my-eks-cluster という名前の Amazon EKS クラスターにインストールされているすべてのアドオンを一覧表示します。

```
aws eks list-clusters
```

出力:

```
{
    "clusters": [
        "prod",
        "qa",
        "stage",
        "my-eks-cluster"
    ]
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListClusters」を参照してください。

### list-fargate-profiles

次のコード例は、list-fargate-profiles を使用する方法を示しています。

AWS CLI

「my-eks-cluster」という名前の Amazon EKS クラスター内のすべての Fargate プロファイルを一覧表示するには

次の `list-fargate-profiles` の例では、my-eks-cluster という名前の Amazon EKS クラスター内のすべての Fargate プロファイルを一覧表示します。

```
aws eks list-fargate-profiles \
    --cluster-name my-eks-cluster
```

出力:

```
{
    "fargateProfileNames": [
        "my-fargate-profile"
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListFargateProfiles」を参照してください。

### `list-identity-provider-configs`

次のコード例は、`list-identity-provider-configs` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon EKS クラスターに関連付けられている ID プロバイダーを一覧表示する

次の `list-identity-provider-configs` の例では、Amazon EKS クラスターに関連付けられている ID プロバイダーを一覧表示します。

```
aws eks list-identity-provider-configs \
    --cluster-name my-eks-cluster
```

出力:

```
{
    "identityProviderConfigs": [
        {
```

```
            "type": "oidc",
            "name": "my-identity-provider"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「Authenticate users for your cluster from an OpenID Connect identity provider」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListIdentityProviderConfigs」を参照してください。

### `list-insights`

次のコード例は、`list-insights` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定されたクラスターのすべてのインサイトを一覧表示するには

次の `list-insights` の例では、指定されたクラスターに対してチェックされたすべてのインサイトのリストを返します。

```
aws eks list-insights \
--cluster-name eks-customer
```

出力:

```
{
    "insights": [
        {
            "id": "38ea7a64-a14f-4e0e-95c7-8dbcab3c3616",
            "name": "Kubelet version skew",
            "category": "UPGRADE_READINESS",
            "kubernetesVersion": "1.33",
            "lastRefreshTime": "2025-05-24T11:22:50-05:00",
            "lastTransitionTime": "2025-05-24T11:22:50-05:00",
            "description": "Checks for kubelet versions of worker nodes in the
 cluster to see if upgrade would cause noncompliance with supported Kubernetes
 kubelet version skew policy.",
            "insightStatus": {
                "status": "PASSING",
```

```
                "reason": "Node kubelet versions match the cluster control plane
version."
            }
        },
        {
            "id": "9cd91472-f99c-45a9-b7d7-54d4900dee23",
            "name": "EKS add-on version compatibility",
            "category": "UPGRADE_READINESS",
            "kubernetesVersion": "1.33",
            "lastRefreshTime": "2025-05-24T11:22:59-05:00",
            "lastTransitionTime": "2025-05-24T11:22:50-05:00",
            "description": "Checks version of installed EKS add-ons to ensure they
are compatible with the next version of Kubernetes. ",
            "insightStatus": {
                "status": "PASSING",
                "reason": "All installed EKS add-on versions are compatible with
next Kubernetes version."
            }
        },
        {
            "id": "0deb269d-b1e1-458c-a2b4-7a57f940c875",
            "name": "Cluster health issues",
            "category": "UPGRADE_READINESS",
            "kubernetesVersion": "1.33",
            "lastRefreshTime": "2025-05-24T11:22:59-05:00",
            "lastTransitionTime": "2025-05-24T11:22:50-05:00",
            "description": "Checks for any cluster health issues that prevent
successful upgrade to the next Kubernetes version on EKS.",
            "insightStatus": {
                "status": "PASSING",
                "reason": "No cluster health issues detected."
            }
        },
        {
            "id": "214fa274-344f-420b-812a-5049ce72c9ww",
            "name": "kube-proxy version skew",
            "category": "UPGRADE_READINESS",
            "kubernetesVersion": "1.33",
            "lastRefreshTime": "2025-05-24T11:22:50-05:00",
            "lastTransitionTime": "2025-05-24T11:22:50-05:00",
            "description": "Checks version of kube-proxy in cluster to see if
upgrade would cause noncompliance with supported Kubernetes kube-proxy version skew
policy.",
            "insightStatus": {
```

```
                "status": "PASSING",
                "reason": "kube-proxy versions match the cluster control plane
 version."
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「クラスターインサイトを表示する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListInsights」を参照してください。

### `list-nodegroups`

次のコード例は、`list-nodegroups` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon EKS クラスター内のすべてのノードグループを一覧表示する

次の `list-nodegroups` の例では、 Amazon EKS クラスターにすべてのノードグループを一覧表示します。

```
aws eks list-nodegroups \
    --cluster-name my-eks-cluster
```

出力:

```
{
    "nodegroups": [
        "my-eks-managed-node-group",
        "my-eks-nodegroup"
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListNodegroups」を参照してください。

### list-pod-identity-associations

次のコード例は、list-pod-identity-associations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: EKS クラスター内の Pod Identity の関連付けを一覧表示するには

次の list-pod-identity-associations は、すべての名前空間とサービスアカウントで eks-customer という名前の EKS クラスターに関連付けられた Pod Identity の関連付けのリストを返します。

```
aws eks list-pod-identity-associations \
    --cluster-name eks-customer
```

出力:

```
{
    "associations": [
        {
            "clusterName": "eks-customer",
            "namespace": "default",
            "serviceAccount": "default",
            "associationArn": "arn:aws:eks:us-
west-2:111122223333:podidentityassociation/eks-customer/a-9njjin9gfghecgocd",
            "associationId": "a-9njjin9gfghecgocd"
        },
        {
            "clusterName": "eks-customer",
            "namespace": "kube-system",
            "serviceAccount": "eks-customer",
            "associationArn": "arn:aws:eks:us-
west-2:111122223333:podidentityassociation/eks-customer/a-dvtacahdvjn01ffbc",
            "associationId": "a-dvtacahdvjn01ffbc"
        },
        {
            "clusterName": "eks-customer",
            "namespace": "kube-system",
            "serviceAccount": "coredns",
            "associationArn": "arn:aws:eks:us-
west-2:111122223333:podidentityassociation/eks-customer/a-yrpsdroc4ei7k6xps",
            "associationId": "a-yrpsdroc4ei7k6xps"
        }
```

```
    ]
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「EKS Pod Identity がポッドに AWS サービスへのアクセス権を付与する仕組みを学ぶ」を参照してください。

例 2: 名前空間とサービスアカウントに基づいて EKS クラスター内の Pod Identity の関連付けを一覧表示するには

次の `list-pod-identity-associations` は、名前空間とサービスアカウントに基づいて EKS クラスター内の Pod Identity の関連付けのリストを返します。

```
aws eks list-pod-identity-associations \
    --cluster-name eks-customer \
    --namespace kube-system \
    --service-account eks-customer
```

出力:

```
{
    "associations": [
        {
            "clusterName": "eks-customer",
            "namespace": "kube-system",
            "serviceAccount": "eks-customer",
            "associationArn": "arn:aws:eks:us-
west-2:111122223333:podidentityassociation/eks-customer/a-dvtacahdvjn01ffbc",
            "associationId": "a-dvtacahdvjn01ffbc"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「EKS Pod Identity がポッドに AWS サービスへのアクセス権を付与する仕組みを学ぶ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPodIdentityAssociations」を参照してください。

### `list-tags-for-resource`

次のコード例は、`list-tags-for-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Amazon EKS クラスター ARN のすべてのタグを一覧表示するには

次の `list-tags-for-resource` の例では、Amazon EKS クラスター ARN のすべてのタグを一覧表示します。

```
aws eks list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:cluster/my-eks-cluster
```

出力:

```
{
    "tags": {
        "aws:cloudformation:stack-name": "eksctl-my-eks-cluster-cluster",
        "alpha.eksctl.io/cluster-name": "my-eks-cluster",
        "karpenter.sh/discovery": "my-eks-cluster",
        "aws:cloudformation:stack-id": "arn:aws:cloudformation:us-
east-2:111122223333:stack/eksctl-my-eks-cluster-cluster/e752ea00-e217-11ee-
beae-0a9599c8c7ed",
        "auto-delete": "no",
        "eksctl.cluster.k8s.io/v1alpha1/cluster-name": "my-eks-cluster",
        "EKS-Cluster-Name": "my-eks-cluster",
        "alpha.eksctl.io/cluster-oidc-enabled": "true",
        "aws:cloudformation:logical-id": "ControlPlane",
        "alpha.eksctl.io/eksctl-version": "0.173.0-dev
+a7ee89342.2024-03-01T03:40:57Z",
        "Name": "eksctl-my-eks-cluster-cluster/ControlPlane"
    }
}
```

例 2: Amazon EKS ノードグループ ARN のすべてのタグを一覧表示するには

次の `list-tags-for-resource` の例では、Amazon EKS ノードグループ ARN のすべてのタグを一覧表示します。

```
aws eks list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:nodegroup/my-eks-cluster/my-
eks-managed-node-group/60c71ed2-2cfb-020f-a5f4-ad32477f198c
```

出力:

```
{
    "tags": {
        "aws:cloudformation:stack-name": "eksctl-my-eks-cluster-nodegroup-my-eks-
managed-node-group",
        "aws:cloudformation:stack-id": "arn:aws:cloudformation:us-
east-2:111122223333:stack/eksctl-my-eks-cluster-nodegroup-my-eks-managed-node-group/
eaa20310-e219-11ee-b851-0ab9ad8228ff",
        "eksctl.cluster.k8s.io/v1alpha1/cluster-name": "my-eks-cluster",
        "EKS-Cluster-Name": "my-eks-cluster",
        "alpha.eksctl.io/nodegroup-type": "managed",
        "NodeGroup Name 1": "my-eks-managed-node-group",
        "k8s.io/cluster-autoscaler/enabled": "true",
        "nodegroup-role": "worker",
        "alpha.eksctl.io/cluster-name": "my-eks-cluster",
        "alpha.eksctl.io/nodegroup-name": "my-eks-managed-node-group",
        "karpenter.sh/discovery": "my-eks-cluster",
        "NodeGroup Name 2": "AmazonLinux-Linux-Managed-NG-v1-26-v1",
        "auto-delete": "no",
        "k8s.io/cluster-autoscaler/my-eks-cluster": "owned",
        "aws:cloudformation:logical-id": "ManagedNodeGroup",
        "alpha.eksctl.io/eksctl-version": "0.173.0-dev
+a7ee89342.2024-03-01T03:40:57Z"
    }
}
```

例 3: Amazon EKS Fargate プロフィル ARNe のすべてのタグを一覧表示するには

次の `list-tags-for-resource` の例では、Amazon EKS Fargate プロファイル ARN のすべてのタグを一覧表示します。

```
aws eks list-tags-for-resource  \
    --resource-arn arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:fargateprofile/my-eks-cluster/
my-fargate-profile/d6c76780-e541-0725-c816-36754cab734b
```

出力:

```
{
    "tags": {
        "eks-fargate-profile-key-2": "value-2",
        "eks-fargate-profile-key-1": "value-1"
    }
}
```

例 4: Amazon EKS アドオン ARN のすべてのタグを一覧表示するには

次の `list-tags-for-resource` の例では、Amazon EKS アドオン ARN のすべてのタグを一覧表示します。

```
aws eks list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:addon/my-eks-cluster/vpc-cni/0ec71efc-98dd-3203-60b0-4b939b2a5e5f
```

出力:

```
{
    "tags": {
        "eks-addon-key-2": "value-2",
        "eks-addon-key-1": "value-1"
    }
}
```

例 5: Amazon EKS OIDC ID プロバイダー ARN のすべてのタグを一覧表示するには

次の `list-tags-for-resource` の例では、Amazon EKS OIDC ID プロバイダー ARN のすべてのタグを一覧表示します。

```
aws eks list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:identityproviderconfig/my-eks-cluster/oidc/my-identity-provider/8ac76722-78e4-cec1-ed76-d49eea058622
```

出力:

```
{
    "tags": {
        "my-identity-provider": "test"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### `list-update`

次のコード例は、`list-update` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Amazon EKS クラスター名に関連付けられた更新を一覧表示するには

次の `list-updates` の例では、Amazon EKS クラスター名のすべての更新 ID を一覧表示します。

```
aws eks list-updates \
    --name my-eks-cluster
```

出力:

```
{
    "updateIds": [
        "5f78d14e-c57b-4857-a3e4-cf664ae20949",
        "760e5a3f-adad-48c7-88d3-7ac283c09c26",
        "cd4ec863-bc55-47d5-a377-3971502f529b",
        "f12657ce-e869-4f17-b158-a82ab8b7d937"
    ]
}
```

例 2: Amazon EKS ノードグループのすべての更新 ID を一覧表示するには

次の `list-updates` の例では、Amazon EKS ノードグループのすべての更新 ID を一覧表示します。

```
aws eks list-updates \
    --name my-eks-cluster \
    --nodegroup-name my-eks-managed-node-group
```

出力:

```
{
    "updateIds": [
        "8c6c1bef-61fe-42ac-a242-89412387b8e7"
    ]
}
```

例 3: Amazon EKS アドオンのすべての更新 ID を一覧表示するには

次の `list-updates` の例では、Amazon EKS アドオンのすべての更新 ID を一覧表示します。

```
aws eks list-updates \
    --name my-eks-cluster \
    --addon-name vpc-cni
```

出力:

```
{
    "updateIds": [
        "9cdba8d4-79fb-3c83-afe8-00b508d33268"
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListUpdate」を参照してください。

### `list-updates`

次のコード例は、`list-updates` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスターの更新を一覧表示するには

このコマンド例では、デフォルトのリージョンで `example` という名前のクラスターの現在の更新を一覧表示します。

コマンド:

```
aws eks list-updates --name example
```

出力:

```
{
    "updateIds": [
        "10bddb13-a71b-425a-b0a6-71cd03e59161"
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListUpdates」を参照してください。

### register-cluster

次のコード例は、register-cluster を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 外部 EKS_ANYWHERE Kubernetes クラスターを Amazon EKS に登録する

次の register-cluster の例では、外部 EKS_ANYWHERE Kubernetes クラスターを Amazon EKS に登録します。

```
aws eks register-cluster \
    --name my-eks-anywhere-cluster \
    --connector-config 'roleArn=arn:aws:iam::111122223333:role/
AmazonEKSConnectorAgentRole,provider=EKS_ANYWHERE'
```

出力:

```
{
    "cluster": {
        "name": "my-eks-anywhere-cluster",
        "arn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:cluster/my-eks-anywhere-cluster",
        "createdAt": "2024-04-12T12:38:37.561000-04:00",
        "status": "PENDING",
        "tags": {},
        "connectorConfig": {
            "activationId": "xxxxxxxxACTIVATION_IDxxxxxxxx",
            "activationCode": "xxxxxxxxACTIVATION_CODExxxxxxxx",
            "activationExpiry": "2024-04-15T12:38:37.082000-04:00",
            "provider": "EKS_ANYWHERE",
            "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/AmazonEKSConnectorAgentRole"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「外部のクラスターの接続」を参照してください。

例 2: 外部 Kubernetes クラスターを Amazon EKS に登録する

次の register-cluster の例では、外部 EKS_ANYWHERE Kubernetes クラスターを Amazon EKS に登録します。

```
aws eks register-cluster \
    --name my-eks-anywhere-cluster \
    --connector-config 'roleArn=arn:aws:iam::111122223333:role/
AmazonEKSConnectorAgentRole,provider=OTHER'
```

出力:

```
{
    "cluster": {
        "name": "my-onprem-k8s-cluster",
        "arn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:cluster/my-onprem-k8s-cluster",
        "createdAt": "2024-04-12T12:42:10.861000-04:00",
        "status": "PENDING",
        "tags": {},
        "connectorConfig": {
            "activationId": "xxxxxxxxACTIVATION_IDxxxxxxxx",
            "activationCode": "xxxxxxxxACTIVATION_CODExxxxxxxx",
            "activationExpiry": "2024-04-15T12:42:10.339000-04:00",
            "provider": "OTHER",
            "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/AmazonEKSConnectorAgentRole"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「外部のクラスターの接続」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegisterCluster」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 指定されたタグを Amazon EKS クラスターに追加するには

次の tag-resource の例では、指定されたタグを Amazon EKS クラスターに追加します。

```
aws eks tag-resource \
```

```
    --resource-arn arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:cluster/my-eks-cluster \
    --tag 'my-eks-cluster-test-1=test-value-1,my-eks-cluster-dev-1=dev-value-2'
```

このコマンドでは何も出力されません。

例 2: 指定されたタグを Amazon EKS ノードグループに追加するには

次の tag-resource の例では、Amazon EKS ノードグループに指定されたタグを追加します。

```
aws eks tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:nodegroup/my-eks-cluster/my-eks-managed-node-group/60c71ed2-2cfb-020f-a5f4-ad32477f198c \
    --tag 'my-eks-nodegroup-test-1=test-value-1,my-eks-nodegroup-dev-1=dev-value-2'
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Amazon EKS クラスターから指定されたタグを削除するには

次の untag-resource の例は、指定されたタグを Amazon EKS クラスターから削除します。

```
aws eks untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:cluster/my-eks-cluster \
    --tag-keys "my-eks-cluster-test-1" "my-eks-cluster-dev-1"
```

このコマンドでは何も出力されません。

例 2: Amazon EKS ノードグループから指定されたタグを削除するには

次の untag-resource の例では、Amazon EKS ノードグループから指定されたタグを削除します。

```
aws eks untag-resource \
```

```
    --resource-arn arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:nodegroup/my-eks-cluster/my-
eks-managed-node-group/60c71ed2-2cfb-020f-a5f4-ad32477f198c \
    --tag-keys "my-eks-nodegroup-test-1" "my-eks-nodegroup-dev-1"
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-access-entry

次のコード例は、update-access-entry を使用する方法を示しています。

AWS CLI

EKS クラスターのアクセスエントリを更新するには

次の update-access-entry は、Kubernetes グループ tester を追加して、EKS クラスターのアクセスエントリを更新します。

```
aws eks update-access-entry \
    --cluster-name eks-customer \
    --principal-arn arn:aws:iam::111122223333:role/Admin \
    --kubernetes-groups tester
```

出力:

```
{
    "accessEntry": {
        "clusterName": "eks-customer",
        "principalArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
        "kubernetesGroups": [
            "tester"
        ],
        "accessEntryArn": "arn:aws:eks:us-west-2:111122223333:access-entry/eks-
customer/role/111122223333/Admin/d2cb8183-d6ec-b82a-d967-eca21902a4b4",
        "createdAt": "2025-05-24T11:02:04.432000-05:00",
        "modifiedAt": "2025-05-24T17:08:01.608000-05:00",
        "tags": {},
        "username": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/{{SessionName}}",
        "type": "STANDARD"
    }
```

```
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「アクセスエントリを更新する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateAccessEntry」を参照してください。

### update-addon

次のコード例は、update-addon を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1。サービスアカウントロール ARN を使用して Amazon EKS アドオンを更新するには

次の update-addon の例では、サービスアカウントロール ARN を使用して Amazon EKS アドオンを更新します。

```
aws eks update-addon \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --addon-name vpc-cni \
    --service-account-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-my-eks-cluster-addon-vpc-cni-Role1-YfakrqOC1UTm
```

出力:

```
{
    "update": {
        "id": "c00d2de2-c2e4-3d30-929e-46b8edec2ce4",
        "status": "InProgress",
        "type": "AddonUpdate",
        "params": [
            {
                "type": "ServiceAccountRoleArn",
                "value": "arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-my-eks-cluster-addon-vpc-cni-Role1-YfakrqOC1UTm"
            }
        ],
        "updatedAt": "2024-04-12T16:04:55.614000-04:00",
        "errors": []
    }
```

```
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「Amazon EKS アドオンの管理 - アドオンの更新」を参照してください。

例 2。特定のアドオンバージョンで Amazon EKS アドオンを更新するには

次の update-addon のコマンド例では、Amazon EKS アドオンを特定のアドオンバージョンで更新します。

```
aws eks update-addon \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --addon-name vpc-cni \
    --service-account-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-my-eks-cluster-addon-vpc-cni-Role1-YfakrqOC1UTm \
    --addon-version v1.16.4-eksbuild.2
```

出力:

```
{
    "update": {
        "id": "f58dc0b0-2b18-34bd-bc6a-e4abc0011f36",
        "status": "InProgress",
        "type": "AddonUpdate",
        "params": [
            {
                "type": "AddonVersion",
                "value": "v1.16.4-eksbuild.2"
            },
            {
                "type": "ServiceAccountRoleArn",
                "value": "arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-my-eks-cluster-addon-vpc-cni-Role1-YfakrqOC1UTm"
            }
        ],
        "createdAt": "2024-04-12T16:07:16.550000-04:00",
        "errors": []
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「Amazon EKS アドオンの管理 - アドオンの更新」を参照してください。

例 3。Amazon EKS アドオンをカスタム設定値で更新し、競合の詳細を解決するには

次の update-addon のコマンド例では、Amazon EKS アドオンをカスタム設定値で更新し、競合の詳細を解決します。

```
aws eks update-addon \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --addon-name vpc-cni \
    --service-account-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-my-eks-cluster-addon-vpc-cni-Role1-YfakrqOC1UTm \
    --addon-version v1.16.4-eksbuild.2 \
    --configuration-values '{"resources": {"limits":{"cpu":"100m"}, "requests":{"cpu":"50m"}}}' \
    --resolve-conflicts PRESERVE
```

出力:

```
{
    "update": {
        "id": "cd9f2173-a8d8-3004-a90f-032f14326520",
        "status": "InProgress",
        "type": "AddonUpdate",
        "params": [
            {
                "type": "AddonVersion",
                "value": "v1.16.4-eksbuild.2"
            },
            {
                "type": "ServiceAccountRoleArn",
                "value": "arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-my-eks-cluster-addon-vpc-cni-Role1-YfakrqOC1UTm"
            },
            {
                "type": "ResolveConflicts",
                "value": "PRESERVE"
            },
            {
                "type": "ConfigurationValues",
                "value": "{\"resources\": {\"limits\":{\"cpu\":\"100m\"}, \"requests\":{\"cpu\":\"50m\"}}}"
            }
        ],
        "createdAt": "2024-04-12T16:16:27.363000-04:00",
```

```
        "errors": []
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「Amazon EKS アドオンの管理 - アドオンの更新」を参照してください。

例 4。Amazon EKS アドオンをカスタム JSON 設定値ファイルで更新するには

次の update-addon の例では、カスタム JSON 設定値を使用して Amazon EKS アドオンを更新し、競合の詳細を解決します。

```
aws eks update-addon \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --addon-name vpc-cni \
    --service-account-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-my-eks-cluster-addon-vpc-cni-Role1-YfakrqOC1UTm \
    --addon-version v1.17.1-eksbuild.1 \
    --configuration-values 'file://configuration-values.json' \
    --resolve-conflicts PRESERVE
```

configuration-values.json の内容:

```
{
    "resources": {
        "limits": {
            "cpu": "100m"
        },
        "requests": {
            "cpu": "50m"
        }
    },
    "env": {
        "AWS_VPC_K8S_CNI_LOGLEVEL": "ERROR"
    }
}
```

出力:

```
{
    "update": {
```

```
        "id": "6881a437-174f-346b-9a63-6e91763507cc",
        "status": "InProgress",
        "type": "AddonUpdate",
        "params": [
            {
                "type": "AddonVersion",
                "value": "v1.17.1-eksbuild.1"
            },
            {
                "type": "ServiceAccountRoleArn",
                "value": "arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-my-eks-cluster-
addon-vpc-cni-Role1-YfakrqOC1UTm"
            },
            {
                "type": "ResolveConflicts",
                "value": "PRESERVE"
            },
            {
                "type": "ConfigurationValues",
                "value": "{\n    \"resources\": {\n        \"limits\": {\n
  \"cpu\": \"100m\"\n        },\n        \"requests\": {\n            \"cpu\": \"50m
\"\n        }\n    },\n    \"env\": {\n        \"AWS_VPC_K8S_CNI_LOGLEVEL\": \"ERROR
\"\n    }\n}"
            }
        ],
        "createdAt": "2024-04-12T16:22:55.519000-04:00",
        "errors": []
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「Amazon EKS アドオンの管理 - アドオンの更新」を参照してください。

例 5。Amazon EKS アドオンをカスタム YAML 設定値ファイルで更新するには

次の update-addon の例では、カスタム YAML 設定値を使用して Amazon EKS アドオンを更新し、競合の詳細を解決します。

```
aws eks update-addon \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --addon-name vpc-cni \
    --service-account-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-my-eks-cluster-
addon-vpc-cni-Role1-YfakrqOC1UTm \
```

```
    --addon-version v1.18.0-eksbuild.1 \
    --configuration-values 'file://configuration-values.yaml' \
    --resolve-conflicts PRESERVE
```

configuration-values.yaml の内容:

```
resources:
    limits:
        cpu: '100m'
    requests:
        cpu: '50m'
env:
    AWS_VPC_K8S_CNI_LOGLEVEL: 'DEBUG'
```

出力:

```
{
    "update": {
        "id": "a067a4c9-69d0-3769-ace9-d235c5b16701",
        "status": "InProgress",
        "type": "AddonUpdate",
        "params": [
            {
                "type": "AddonVersion",
                "value": "v1.18.0-eksbuild.1"
            },
            {
                "type": "ServiceAccountRoleArn",
                "value": "arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-my-eks-cluster-
addon-vpc-cni-Role1-YfakrqOC1UTm"
            },
            {
                "type": "ResolveConflicts",
                "value": "PRESERVE"
            },
            {
                "type": "ConfigurationValues",
                "value": "resources:\n    limits:\n        cpu: '100m'\n
 requests:\n        cpu: '50m'\nenv:\n    AWS_VPC_K8S_CNI_LOGLEVEL: 'DEBUG'"
            }
        ],
        "createdAt": "2024-04-12T16:25:07.212000-04:00",
        "errors": []
```

```
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「Amazon EKS アドオンの管理 - アドオンの更新」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateAddon」を参照してください。

### update-cluster-config

次のコード例は、update-cluster-config を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスターエンドポイントアクセスを更新するには

このコマンド例では、クラスターを更新してエンドポイントのパブリックアクセスを無効にし、プライベートエンドポイントアクセスを有効にします。

コマンド:

```
aws eks update-cluster-config --name example \
--resources-vpc-config endpointPublicAccess=false,endpointPrivateAccess=true
```

出力:

```
{
    "update": {
        "id": "ec883c93-2e9e-407c-a22f-8f6fa6e67d4f",
        "status": "InProgress",
        "type": "EndpointAccessUpdate",
        "params": [
            {
                "type": "EndpointPublicAccess",
                "value": "false"
            },
            {
                "type": "EndpointPrivateAccess",
                "value": "true"
            }
        ],
```

```
        "createdAt": 1565806986.506,
        "errors": []
    }
}
```

クラスターのログ記録を有効にするには

このコマンド例では、example という名前のクラスターのすべてのクラスターコントロールプレーンのログ記録タイプを有効にします。

コマンド:

```
aws eks update-cluster-config --name example \
--logging '{"clusterLogging":[{"types":
["api","audit","authenticator","controllerManager","scheduler"],"enabled":true}]}'
```

出力:

```
{
    "update": {
        "id": "7551c64b-1d27-4b1e-9f8e-c45f056eb6fd",
        "status": "InProgress",
        "type": "LoggingUpdate",
        "params": [
            {
                "type": "ClusterLogging",
                "value": "{\"clusterLogging\":[{\"types\":[\"api\",\"audit\",
\"authenticator\",\"controllerManager\",\"scheduler\"],\"enabled\":true}]}"
            }
        ],
        "createdAt": 1565807210.37,
        "errors": []
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateClusterConfig」を参照してください。

### update-cluster-version

次のコード例は、update-cluster-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

my-eks-cluster」という名前の Amazon EKS クラスターを指定された Kubernetes バージョンに更新するには

次の update-cluster-version の例では、Amazon EKS クラスターを指定された Kubernetes バージョンに更新します。

```
aws eks update-cluster-version \
    --name my-eks-cluster \
    --kubernetes-version 1.27
```

出力:

```
{
    "update": {
        "id": "e4091a28-ea14-48fd-a8c7-975aeb469e8a",
        "status": "InProgress",
        "type": "VersionUpdate",
        "params": [
            {
                "type": "Version",
                "value": "1.27"
            },
            {
                "type": "PlatformVersion",
                "value": "eks.16"
            }
        ],
        "createdAt": "2024-04-12T16:56:01.082000-04:00",
        "errors": []
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「Updating an Amazon EKS cluster Kubernetes version」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateClusterVersion」を参照してください。

### update-kubeconfig

次のコード例は、update-kubeconfig を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 「my-eks-cluster」という名前の Amazon EKS クラスターに接続できるように、kubeconfig を作成または更新して kubectl を設定する

次の update-kubeconfig の例では、my-eks-cluster という名前の Amazon EKS クラスターに接続できるように、kubeconfig を作成または更新して kubectl を設定します。

```
aws eks update-kubeconfig \
    --name my-eks-cluster
```

出力:

```
Updated context arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:cluster/my-eks-cluster in /Users/
xxx/.kube/config
```

詳細については、Amazon EKS ユーザーガイドの「Amazon EKS クラスター用の kubeconfig ファイルの作成または更新」を参照してください。

例 2: kubeconfig (クラスター認証のロールを引き受ける role-arn オプションを使用) を作成または更新して kubectl を設定し、「my-eks-cluster」という名前の Amazon EKS クラスターに接続できるようにする

次の update-kubeconfig の例では、my-eks-cluster という名前の Amazon EKS クラスターに接続できるように、kubeconfig (クラスター認証のロールを引き受ける role-arn オプションを使用) を作成または更新して kubectl を設定します。

```
aws eks update-kubeconfig \
    --name my-eks-cluster \
    --role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-EKS-Linux-Cluster-v1-24-
cluster-ServiceRole-j1k7AfTIQtnM
```

出力:

```
Updated context arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:cluster/my-eks-cluster in /Users/
xxx/.kube/config
```

詳細については、Amazon EKS ユーザーガイドの「Amazon EKS クラスター用の kubeconfig ファイルの作成または更新」を参照してください。

例 3: kubeconfig (カスタムクラスターエイリアスとユーザーエイリアスとともにクラスター認証のロールを引き受ける role-arn オプションを使用) を作成または更新して kubectl を設定し、「my-eks-cluster」という名前の Amazon EKS クラスターに接続できるようにする

次の `update-kubeconfig` の例では、my-eks-cluster という名前の Amazon EKS クラスターに接続できるように、kubeconfig (カスタムクラスターエイリアスとユーザーエイリアスとともにクラスター認証のロールを引き受ける role-arn オプションを使用) を作成または更新して kubectl を設定します。

```
aws eks update-kubeconfig \
    --name my-eks-cluster \
    --role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-EKS-Linux-Cluster-v1-24-cluster-ServiceRole-j1k7AfTIQtnM \
    --alias stage-eks-cluster \
    --user-alias john
```

出力:

```
Updated context stage-eks-cluster in /Users/dubaria/.kube/config
```

詳細については、Amazon EKS ユーザーガイドの「Amazon EKS クラスター用の kubeconfig ファイルの作成または更新」を参照してください。

例 4: レビュー用に kubeconfig ファイルエントリを印刷し、「my-eks-cluster」という名前の Amazon EKS クラスターに接続できるように kubectl を設定する

次の `update-kubeconfig` の例では、my-eks-cluster という名前の Amazon EKS クラスターに接続できるように、kubeconfig (カスタムクラスターエイリアスとユーザーエイリアスとともにクラスター認証のロールを引き受ける role-arn オプションを使用) を作成または更新して kubectl を設定します。

```
aws eks update-kubeconfig \
    --name my-eks-cluster \
    --role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-EKS-Linux-Cluster-v1-24-cluster-ServiceRole-j1k7AfTIQtnM \
    --alias stage-eks-cluster \
    --user-alias john \
    --verbose
```

出力:

```
Updated context stage-eks-cluster in /Users/dubaria/.kube/config
Entries:

context:
cluster: arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:cluster/my-eks-cluster
user: john
name: stage-eks-cluster

name: john
user:
exec:
    apiVersion: client.authentication.k8s.io/v1beta1
    args:
    - --region
    - us-east-2
    - eks
    - get-token
    - --cluster-name
    - my-eks-cluster
    - --output
    - json
    - --role
    - arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-EKS-Linux-Cluster-v1-24-cluster-
ServiceRole-j1k7AfTIQtnM
    command: aws

cluster:
certificate-authority-data: xxx_CA_DATA_xxx
server: https://DALSJ343KE23J3RN45653DSKJTT647TYD.yl4.us-east-2.eks.amazonaws.com
name: arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:cluster/my-eks-cluster
```

詳細については、Amazon EKS ユーザーガイドの「Amazon EKS クラスター用の kubeconfig ファイルの作成または更新」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateKubeconfig」を参照してください。

### update-nodegroup-config

次のコード例は、update-nodegroup-config を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: マネージド型ノードグループを更新して、Amazon EKS クラスターの EKS ワーカーノードに新しいラベルとテイントを追加する

次の update-nodegroup-config の例では、マネージド型ノードグループを更新して、Amazon EKS クラスターの EKS ワーカーノードに新しいラベルとテイントを追加します。

```
aws eks update-nodegroup-config \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --nodegroup-name my-eks-nodegroup \
    --labels 'addOrUpdateLabels={my-eks-nodegroup-label-1=value-1,my-eks-nodegroup-label-2=value-2}' \
    --taints 'addOrUpdateTaints=[{key=taint-key-1,value=taint-value-1,effect=NO_EXECUTE}]'
```

出力:

```
{
    "update": {
        "id": "e66d21d3-bd8b-3ad1-a5aa-b196dc08c7c1",
        "status": "InProgress",
        "type": "ConfigUpdate",
        "params": [
            {
                "type": "LabelsToAdd",
                "value": "{\"my-eks-nodegroup-label-2\":\"value-2\",\"my-eks-nodegroup-label-1\":\"value-1\"}"
            },
            {
                "type": "TaintsToAdd",
                "value": "[{\"effect\":\"NO_EXECUTE\",\"value\":\"taint-value-1\",\"key\":\"taint-key-1\"}]"
            }
        ],
        "createdAt": "2024-04-08T12:05:19.161000-04:00",
        "errors": []
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「マネージド型ノードグループの更新」を参照してください。

例 2: マネージド型ノードグループを更新して、Amazon EKS クラスターの EKS ワーカーノードのラベルとテイントを削除する

次の update-nodegroup-config の例では、マネージド型ノードグループを更新して、Amazon EKS クラスターの EKS ワーカーノードのラベルとテイントを削除します。

```
aws eks update-nodegroup-config \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --nodegroup-name my-eks-nodegroup \
    --labels 'removeLabels=my-eks-nodegroup-label-1, my-eks-nodegroup-label-2' \
    --taints 'removeTaints=[{key=taint-key-1,value=taint-
value-1,effect=NO_EXECUTE}]'
```

出力:

```
{
    "update": {
        "id": "67a08692-9e59-3ace-a916-13929f44cec3",
        "status": "InProgress",
        "type": "ConfigUpdate",
        "params": [
            {
                "type": "LabelsToRemove",
                "value": "[\"my-eks-nodegroup-label-1\",\"my-eks-nodegroup-
label-2\"]"
            },
            {
                "type": "TaintsToRemove",
                "value": "[{\"effect\":\"NO_EXECUTE\",\"value\":\"taint-value-1\",
\"key\":\"taint-key-1\"}]"
            }
        ],
        "createdAt": "2024-04-08T12:17:31.817000-04:00",
        "errors": []
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「マネージド型ノードグループの更新」を参照してください。

例 3: マネージド型ノードグループを更新して、Amazon EKS クラスターの EKS ワーカーノードのラベルとテイントを削除および追加する

次の update-nodegroup-config の例では、マネージド型ノードグループを更新して、Amazon EKS クラスターの EKS ワーカーノードのラベルとテイントを削除および追加します。

```
aws eks update-nodegroup-config \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --nodegroup-name my-eks-nodegroup \
    --labels 'addOrUpdateLabels={my-eks-nodegroup-new-label-1=new-value-1,my-eks-nodegroup-new-label-2=new-value-2},removeLabels=my-eks-nodegroup-label-1, my-eks-nodegroup-label-2' \
    --taints 'addOrUpdateTaints=[{key=taint-new-key-1,value=taint-new-value-1,effect=PREFER_NO_SCHEDULE}],removeTaints=[{key=taint-key-1,value=taint-value-1,effect=NO_EXECUTE}]'
```

出力:

```
{
    "update": {
        "id": "4a9c8c45-6ac7-3115-be71-d6412a2339b7",
        "status": "InProgress",
        "type": "ConfigUpdate",
        "params": [
            {
                "type": "LabelsToAdd",
                "value": "{\"my-eks-nodegroup-new-label-1\":\"new-value-1\",\"my-eks-nodegroup-new-label-2\":\"new-value-2\"}"
            },
            {
                "type": "LabelsToRemove",
                "value": "[\"my-eks-nodegroup-label-1\",\"my-eks-nodegroup-label-2\"]"
            },
            {
                "type": "TaintsToAdd",
                "value": "[{\"effect\":\"PREFER_NO_SCHEDULE\",\"value\":\"taint-new-value-1\",\"key\":\"taint-new-key-1\"}]"
            },
            {
                "type": "TaintsToRemove",
                "value": "[{\"effect\":\"NO_EXECUTE\",\"value\":\"taint-value-1\",\"key\":\"taint-key-1\"}]"
            }
        ],
```

```
        "createdAt": "2024-04-08T12:30:55.486000-04:00",
        "errors": []
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「マネージド型ノードグループの更新」を参照してください。

例 4: マネージド型ノードグループを更新して、Amazon EKS クラスターの EKS ワーカーノードの scaling-config と update-config を更新する

次の update-nodegroup-config の例では、マネージド型ノードグループを更新して、Amazon EKS クラスターの EKS ワーカーノードの scaling-config と update-config を更新します。

```
aws eks update-nodegroup-config \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --nodegroup-name my-eks-nodegroup \
    --scaling-config minSize=1,maxSize=5,desiredSize=2 \
    --update-config maxUnavailable=2
```

出力:

```
{
    "update": {
        "id": "a977160f-59bf-3023-805d-c9826e460aea",
        "status": "InProgress",
        "type": "ConfigUpdate",
        "params": [
            {
                "type": "MinSize",
                "value": "1"
            },
            {
                "type": "MaxSize",
                "value": "5"
            },
            {
                "type": "DesiredSize",
                "value": "2"
            },
            {
```

```
                "type": "MaxUnavailable",
                "value": "2"
            }
        ],
        "createdAt": "2024-04-08T12:35:17.036000-04:00",
        "errors": []
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「マネージド型ノードグループの更新」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateNodegroupConfig」を参照してください。

### update-nodegroup-version

次のコード例は、update-nodegroup-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Amazon EKS マネージド型ノードグループの Kubernetes バージョンまたは AMI バージョンを更新する

次の update-nodegroup-version の例では、Amazon EKS マネージド型ノードグループの Kubernetes バージョンまたは AMI バージョンを、Kubernetes クラスターで利用可能な最新バージョンに更新します。

```
aws eks update-nodegroup-version \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --nodegroup-name my-eks-nodegroup \
    --no-force
```

出力:

```
{
    "update": {
        "id": "a94ebfc3-6bf8-307a-89e6-7dbaa36421f7",
        "status": "InProgress",
        "type": "VersionUpdate",
        "params": [
            {
```

```
                "type": "Version",
                "value": "1.26"
            },
            {
                "type": "ReleaseVersion",
                "value": "1.26.12-20240329"
            }
        ],
        "createdAt": "2024-04-08T13:16:00.724000-04:00",
        "errors": []
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「マネージド型ノードグループの更新」を参照してください。

例 2: Amazon EKS マネージド型ノードグループの Kubernetes バージョンまたは AMI バージョンを更新する

次の update-nodegroup-version の例では、Amazon EKS マネージド型ノードグループの Kubernetes バージョンまたは AMI バージョンを指定された AMI リリースバージョンに更新します。

```
aws eks update-nodegroup-version \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --nodegroup-name my-eks-nodegroup \
    --kubernetes-version '1.26' \
    --release-version '1.26.12-20240307' \
    --no-force
```

出力:

```
{
    "update": {
        "id": "4db06fe1-088d-336b-bdcd-3fdb94995fb7",
        "status": "InProgress",
        "type": "VersionUpdate",
        "params": [
            {
                "type": "Version",
                "value": "1.26"
            },
```

```
            {
                "type": "ReleaseVersion",
                "value": "1.26.12-20240307"
            }
        ],
        "createdAt": "2024-04-08T13:13:58.595000-04:00",
        "errors": []
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「マネージド型ノードグループの更新 - <https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/update-managed-node-group.html>」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateNodegroupVersion」を参照してください。

### update-pod-identity-association

次のコード例は、update-pod-identity-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

EKS Pod Identity の関連付けを更新するには

次の update-pod-identity-association の例では、関連付け ID a-9njjin9gfghecgocd の関連付けられた IAM ロールを arn:aws:iam::111122223333:role/my-role から arn:aws:iam::111122223333:role/s3-role に変更することで、EKS Pod Identity の関連付けを更新します。この API は、関連付けられた IAM ロールの更新のみを許可します。

```
aws eks update-pod-identity-association \
    --cluster-name eks-customer \
    --association-id a-9njjin9gfghecgocd \
    --role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/s3-role
```

出力:

```
{
    "association": {
        "clusterName": "eks-customer",
        "namespace": "default",
```

```
        "serviceAccount": "default",
        "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/s3-role",
        "associationArn": "arn:aws:eks:us-
west-2:111122223333:podidentityassociation/eks-customer/a-9njjin9gfghecgocd",
        "associationId": "a-9njjin9gfghecgocd",
        "tags": {
            "Key2": "value2",
            "Key1": "value1"
        },
        "createdAt": "2025-05-24T19:52:14.135000-05:00",
        "modifiedAt": "2025-05-25T21:01:53.120000-05:00"
    }
}
```

詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「EKS Pod Identity がポッドに AWS サービスへのアクセス権を付与する仕組みを学ぶ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdatePodIdentityAssociation」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Elastic Beanstalk の例

次のコード例は、Elastic Beanstalk で AWS Command Line Interfaceを使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `abort-environment-update`

次のコード例は、`abort-environment-update` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デプロイを中止するには

次のコマンドは、my-env という名前の環境に対して実行中のアプリケーションバージョンデプロイを中止します。

```
aws elasticbeanstalk abort-environment-update --environment-name my-env
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AbortEnvironmentUpdate」を参照してください。

### check-dns-availability

次のコード例は、check-dns-availability を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CNAME を可用性を確認するには

次のコマンドは、サブドメイン my-cname.elasticbeanstalk.com の可用性をチェックします。

```
aws elasticbeanstalk check-dns-availability --cname-prefix my-cname
```

出力:

```
{
    "Available": true,
    "FullyQualifiedCNAME": "my-cname.elasticbeanstalk.com"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CheckDnsAvailability」を参照してください。

### create-application-version

次のコード例は、create-application-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

新しいアプリケーションバージョンを作成するには

次のコマンドは、「MyApp」という名前のアプリケーションの新しいバージョン「v1」を作成します。

```
aws elasticbeanstalk create-application-version --application-name MyApp --
version-label v1 --description MyAppv1 --source-bundle S3Bucket="amzn-s3-demo-
bucket",S3Key="sample.war" --auto-create-application
```

auto-create-application オプションにより、アプリケーションがまだ存在しない場合は自動的に作成されます。ソースバンドルは、「amzn-s3-demo-bucket」という名前の s3 バケットに保存されている .war ファイルであり、Apache Tomcat サンプルアプリケーションが含まれています。

出力:

```
{
  "ApplicationVersion": {
      "ApplicationName": "MyApp",
      "VersionLabel": "v1",
      "Description": "MyAppv1",
      "DateCreated": "2015-02-03T23:01:25.412Z",
      "DateUpdated": "2015-02-03T23:01:25.412Z",
      "SourceBundle": {
          "S3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
          "S3Key": "sample.war"
      }
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateApplicationVersion」を参照してください。

### create-application

次のコード例は、create-application を使用する方法を示しています。

AWS CLI

新しいアプリケーションを作成するには

次のコマンドは、「MyApp」という名前の新しいアプリケーションを作成します。

```
aws elasticbeanstalk create-application --application-name MyApp --description "my
 application"
```

create-application コマンドは、アプリケーションの名前と説明のみを設定します。アプリケーションのソースコードをアップロードするには、create-application-version を使用してアプリケーションの初期バージョンを作成します。create-application-version には、アプリケーションとアプリケーションバージョンを 1 ステップで作成できる auto-create-application オプションもあります。

出力:

```
{
  "Application": {
      "ApplicationName": "MyApp",
      "ConfigurationTemplates": [],
      "DateUpdated": "2015-02-12T18:32:21.181Z",
      "Description": "my application",
      "DateCreated": "2015-02-12T18:32:21.181Z"
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateApplication」を参照してください。

### create-configuration-template

次のコード例は、create-configuration-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

設定テンプレートを作成するには

次のコマンドは、ID が e-rpqsewtp2j の環境に適用される設定から my-app-v1 という名前の設定テンプレートを作成します。

```
aws elasticbeanstalk create-configuration-template --application-name my-app --
template-name my-app-v1 --environment-id e-rpqsewtp2j
```

出力:

```
{
    "ApplicationName": "my-app",
    "TemplateName": "my-app-v1",
    "DateCreated": "2015-08-12T18:40:39Z",
    "DateUpdated": "2015-08-12T18:40:39Z",
    "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Tomcat 8 Java 8"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateConfigurationTemplate」を参照してください。

### create-environment

次のコード例は、create-environment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーション用の新しい環境を作成するには

次のコマンドは、「my-app」という名前の Java アプリケーションのバージョン「v1」用の新しい環境を作成します。

```
aws elasticbeanstalk create-environment --application-name my-app --environment-
name my-env --cname-prefix my-app --version-label v1 --solution-stack-name "64bit
 Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Tomcat 8 Java 8"
```

出力:

```
{
  "ApplicationName": "my-app",
  "EnvironmentName": "my-env",
  "VersionLabel": "v1",
  "Status": "Launching",
  "EnvironmentId": "e-izqpassy4h",
  "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Tomcat 8 Java 8",
  "CNAME": "my-app.elasticbeanstalk.com",
  "Health": "Grey",
  "Tier": {
      "Type": "Standard",
      "Name": "WebServer",
```

```
      "Version": " "
  },
  "DateUpdated": "2015-02-03T23:04:54.479Z",
  "DateCreated": "2015-02-03T23:04:54.479Z"
}
```

v1 は、以前に create-application-version でアップロードされたアプリケーションバージョンのラベルです。

環境設定オプションを定義する JSON ファイルを指定するには

次の `create-environment` コマンドは、`myoptions.json` という名前の JSON ファイルを使用して、ソリューションスタックまたは設定テンプレートから取得した値を上書きするように指定します。

```
aws elasticbeanstalk create-environment --environment-name sample-env --application-name sampleapp --option-settings file://myoptions.json
```

`myoptions.json` は、いくつかの設定を定義する JSON オブジェクトです。

```
[
  {
    "Namespace": "aws:elb:healthcheck",
    "OptionName": "Interval",
    "Value": "15"
  },
  {
    "Namespace": "aws:elb:healthcheck",
    "OptionName": "Timeout",
    "Value": "8"
  },
  {
    "Namespace": "aws:elb:healthcheck",
    "OptionName": "HealthyThreshold",
    "Value": "2"
  },
  {
    "Namespace": "aws:elb:healthcheck",
    "OptionName": "UnhealthyThreshold",
    "Value": "3"
  }
]
```

詳細については、「AWS Elastic Beanstalk デベロッパーガイド」の「オプション値」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateEnvironment」を参照してください。

### create-storage-location

次のコード例は、create-storage-location を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ストレージの場所を作成するには

次のコマンドは、Amazon S3 のストレージロケーションを作成します。

```
aws elasticbeanstalk create-storage-location
```

出力:

```
{
    "S3Bucket": "elasticbeanstalk-us-west-2-0123456789012"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateStorageLocation」を参照してください。

### delete-application-version

次のコード例は、delete-application-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションバージョンを削除するには

次のコマンドは、my-app という名前のアプリケーションで 22a0-stage-150819_182129 という名前のアプリケーションバージョンを削除します。

```
aws elasticbeanstalk delete-application-version --version-label 22a0-
stage-150819_182129 --application-name my-app
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteApplicationVersion」を参照してください。

### delete-application

次のコード例は、delete-application を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションを削除するには

次のコマンドは、my-app という名前のアプリケーションが削除します。

```
aws elasticbeanstalk delete-application --application-name my-app
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteApplication」を参照してください。

### delete-configuration-template

次のコード例は、delete-configuration-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

設定テンプレートを削除するには

次のコマンドは、my-app という名前のアプリケーションの my-template という名前の設定テンプレートを削除します。

```
aws elasticbeanstalk delete-configuration-template --template-name my-template --
application-name my-app
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteConfigurationTemplate」を参照してください。

### delete-environment-configuration

次のコード例は、delete-environment-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドラフト設定を削除するには

次のコマンドは、my-env という名前の環境のドラフト設定を削除します。

```
aws elasticbeanstalk delete-environment-configuration --environment-name my-env --
application-name my-app
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteEnvironmentConfiguration」を参照してください。

### describe-application-versions

次のコード例は、describe-application-versions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションバージョンの情報を表示するには

次のコマンドは、v2 というラベルのアプリケーションバージョンに関する情報を取得します。

```
aws elasticbeanstalk describe-application-versions --application-name my-app --
version-label "v2"
```

出力:

```
{
    "ApplicationVersions": [
        {
            "ApplicationName": "my-app",
            "VersionLabel": "v2",
            "Description": "update cover page",
            "DateCreated": "2015-07-23T01:32:26.079Z",
            "DateUpdated": "2015-07-23T01:32:26.079Z",
            "SourceBundle": {
                "S3Bucket": "elasticbeanstalk-us-west-2-015321684451",
                "S3Key": "my-app/5026-stage-150723_224258.war"
            }
        },
      {
```

```
            "ApplicationName": "my-app",
            "VersionLabel": "v1",
            "Description": "initial version",
            "DateCreated": "2015-07-23T22:26:10.816Z",
            "DateUpdated": "2015-07-23T22:26:10.816Z",
            "SourceBundle": {
                "S3Bucket": "elasticbeanstalk-us-west-2-015321684451",
                "S3Key": "my-app/5026-stage-150723_222618.war"
            }
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeApplicationVersions」を参照してください。

### describe-applications

次のコード例は、describe-applications を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションのリストを表示するには

次のコマンドは、現在のリージョンのアプリケーションに関する情報を取得します。

```
aws elasticbeanstalk describe-applications
```

出力:

```
{
    "Applications": [
        {
            "ApplicationName": "ruby",
            "ConfigurationTemplates": [],
            "DateUpdated": "2015-08-13T21:05:44.376Z",
            "Versions": [
                "Sample Application"
            ],
            "DateCreated": "2015-08-13T21:05:44.376Z"
        },
        {
```

```
            "ApplicationName": "pythonsample",
            "Description": "Application created from the EB CLI using \"eb init\"",
            "Versions": [
                "Sample Application"
            ],
            "DateCreated": "2015-08-13T19:05:43.637Z",
            "ConfigurationTemplates": [],
            "DateUpdated": "2015-08-13T19:05:43.637Z"
        },
        {
            "ApplicationName": "nodejs-example",
            "ConfigurationTemplates": [],
            "DateUpdated": "2015-08-06T17:50:02.486Z",
            "Versions": [
                "add elasticache",
                "First Release"
            ],
            "DateCreated": "2015-08-06T17:50:02.486Z"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeApplications」を参照してください。

### describe-configuration-options

次のコード例は、describe-configuration-options を使用する方法を示しています。

AWS CLI

環境の設定オプションを表示するには

次のコマンドは、my-env という名前の環境で使用できるすべての設定オプションの記述を取得します。

```
aws elasticbeanstalk describe-configuration-options --environment-name my-env --
application-name my-app
```

出力 (省略):

```
{
```

```
    "Options": [
        {
            "Name": "JVMOptions",
            "UserDefined": false,
            "DefaultValue": "Xms=256m,Xmx=256m,XX:MaxPermSize=64m,JVM Options=",
            "ChangeSeverity": "RestartApplicationServer",
            "Namespace": "aws:cloudformation:template:parameter",
            "ValueType": "KeyValueList"
        },
        {
            "Name": "Interval",
            "UserDefined": false,
            "DefaultValue": "30",
            "ChangeSeverity": "NoInterruption",
            "Namespace": "aws:elb:healthcheck",
            "MaxValue": 300,
            "MinValue": 5,
            "ValueType": "Scalar"
        },
        ...
        {
            "Name": "LowerThreshold",
            "UserDefined": false,
            "DefaultValue": "2000000",
            "ChangeSeverity": "NoInterruption",
            "Namespace": "aws:autoscaling:trigger",
            "MinValue": 0,
            "ValueType": "Scalar"
        },
        {
            "Name": "ListenerEnabled",
            "UserDefined": false,
            "DefaultValue": "true",
            "ChangeSeverity": "Unknown",
            "Namespace": "aws:elb:listener",
            "ValueType": "Boolean"
        }
    ]
}
```

使用可能な設定オプションは、プラットフォームと設定バージョンによって異なります。名前空間とサポートされているオプションの詳細については、「AWS Elastic Beanstalk デベロッパーガイド」の「Option Values」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeConfigurationOptions」を参照してください。

### describe-configuration-settings

次のコード例は、describe-configuration-settings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

環境の設定を表示するには

次のコマンドは、my-env という名前の環境の設定を取得します。

```
aws elasticbeanstalk describe-configuration-settings --environment-name my-env --
application-name my-app
```

出力 (省略):

```
{
    "ConfigurationSettings": [
        {
            "ApplicationName": "my-app",
            "EnvironmentName": "my-env",
            "Description": "Environment created from the EB CLI using \"eb create
\"",
            "DeploymentStatus": "deployed",
            "DateCreated": "2015-08-13T19:16:25Z",
            "OptionSettings": [
                {
                    "OptionName": "Availability Zones",
                    "ResourceName": "AWSEBAutoScalingGroup",
                    "Namespace": "aws:autoscaling:asg",
                    "Value": "Any"
                },
                {
                    "OptionName": "Cooldown",
                    "ResourceName": "AWSEBAutoScalingGroup",
                    "Namespace": "aws:autoscaling:asg",
                    "Value": "360"
                },
                ...
                {
```

```
                    "OptionName": "ConnectionDrainingTimeout",
                    "ResourceName": "AWSEBLoadBalancer",
                    "Namespace": "aws:elb:policies",
                    "Value": "20"
                },
                {
                    "OptionName": "ConnectionSettingIdleTimeout",
                    "ResourceName": "AWSEBLoadBalancer",
                    "Namespace": "aws:elb:policies",
                    "Value": "60"
                }
            ],
            "DateUpdated": "2015-08-13T23:30:07Z",
            "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Tomcat 8
 Java 8"
        }
    ]
}
```

名前空間とサポートされているオプションの詳細については、「AWS Elastic Beanstalk デベロッパーガイド」の「Option Values」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeConfigurationSettings」を参照してください。

### describe-environment-health

次のコード例は、describe-environment-health を使用する方法を示しています。

AWS CLI

環境ヘルスを表示するには

次のコマンドは、my-env という名前の全体的な環境ヘルス情報を取得します。

```
aws elasticbeanstalk describe-environment-health --environment-name my-env --
attribute-names All
```

出力:

```
{
    "Status": "Ready",
```

```
    "EnvironmentName": "my-env",
    "Color": "Green",
    "ApplicationMetrics": {
        "Duration": 10,
        "Latency": {
            "P99": 0.004,
            "P75": 0.002,
            "P90": 0.003,
            "P95": 0.004,
            "P85": 0.003,
            "P10": 0.001,
            "P999": 0.004,
            "P50": 0.001
        },
        "RequestCount": 45,
        "StatusCodes": {
            "Status3xx": 0,
            "Status2xx": 45,
            "Status5xx": 0,
            "Status4xx": 0
        }
    },
    "RefreshedAt": "2015-08-20T21:09:18Z",
    "HealthStatus": "Ok",
    "InstancesHealth": {
        "Info": 0,
        "Ok": 1,
        "Unknown": 0,
        "Severe": 0,
        "Warning": 0,
        "Degraded": 0,
        "NoData": 0,
        "Pending": 0
    },
    "Causes": []
}
```

ヘルス情報は、拡張ヘルスレポートが有効になっている環境でのみ使用できます。詳細については、「AWS Elastic Beanstalk デベロッパーガイド」の「拡張ヘルスレポートおよびモニタリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEnvironmentHealth」を参照してください。

### describe-environment-resources

次のコード例は、describe-environment-resources を使用する方法を示しています。

AWS CLI

環境内の AWS リソースに関する情報を表示するには

次のコマンドは、my-env という名前の環境内のリソースに関する情報を取得します。

```
aws elasticbeanstalk describe-environment-resources --environment-name my-env
```

出力:

```
{
    "EnvironmentResources": {
        "EnvironmentName": "my-env",
        "AutoScalingGroups": [
            {
                "Name": "awseb-e-qu3fyyjyjs-stack-AWSEBAutoScalingGroup-
QSB2ZO88SXZT"
            }
        ],
        "Triggers": [],
        "LoadBalancers": [
            {
                "Name": "awseb-e-q-AWSEBLoa-1EEPZ0K98BIF0"
            }
        ],
        "Queues": [],
        "Instances": [
            {
                "Id": "i-0c91c786"
            }
        ],
        "LaunchConfigurations": [
            {
                "Name": "awseb-e-qu3fyyjyjs-stack-
AWSEBAutoScalingLaunchConfiguration-1UUVQIBC96TQ2"
            }
        ]
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEnvironmentResources」を参照してください。

### describe-environments

次のコード例は、describe-environments を使用する方法を示しています。

AWS CLI

環境に関する情報を表示するには

次のコマンドは、my-env という名前の環境に関する情報を取得します。

```
aws elasticbeanstalk describe-environments --environment-names my-env
```

出力:

```
{
    "Environments": [
        {
            "ApplicationName": "my-app",
            "EnvironmentName": "my-env",
            "VersionLabel": "7f58-stage-150812_025409",
            "Status": "Ready",
            "EnvironmentId": "e-rpqsewtp2j",
            "EndpointURL": "awseb-e-w-AWSEBLoa-1483140XB0Q4L-109QXY8121.us-
west-2.elb.amazonaws.com",
            "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Tomcat 8
 Java 8",
            "CNAME": "my-env.elasticbeanstalk.com",
            "Health": "Green",
            "AbortableOperationInProgress": false,
            "Tier": {
                "Version": " ",
                "Type": "Standard",
                "Name": "WebServer"
            },
            "DateUpdated": "2015-08-12T18:16:55.019Z",
            "DateCreated": "2015-08-07T20:48:49.599Z"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEnvironments」を参照してください。

### describe-events

次のコード例は、describe-events を使用する方法を示しています。

AWS CLI

環境のイベントを表示するには

次のコマンドは、my-env という名前の環境のイベントを取得します。

```
aws elasticbeanstalk describe-events --environment-name my-env
```

出力 (省略):

```
{
    "Events": [
        {
            "ApplicationName": "my-app",
            "EnvironmentName": "my-env",
            "Message": "Environment health has transitioned from Info to Ok.",
            "EventDate": "2015-08-20T07:06:53.535Z",
            "Severity": "INFO"
        },
        {
            "ApplicationName": "my-app",
            "EnvironmentName": "my-env",
            "Severity": "INFO",
            "RequestId": "b7f3960b-4709-11e5-ba1e-07e16200da41",
            "Message": "Environment update completed successfully.",
            "EventDate": "2015-08-20T07:06:02.049Z"
        },
        ...
        {
            "ApplicationName": "my-app",
            "EnvironmentName": "my-env",
            "Severity": "INFO",
            "RequestId": "ca8dfbf6-41ef-11e5-988b-651aa638f46b",
            "Message": "Using elasticbeanstalk-us-west-2-012445113685 as Amazon S3
 storage bucket for environment data.",
```

```
            "EventDate": "2015-08-13T19:16:27.561Z"
        },
        {
            "ApplicationName": "my-app",
            "EnvironmentName": "my-env",
            "Severity": "INFO",
            "RequestId": "cdfba8f6-41ef-11e5-988b-65638f41aa6b",
            "Message": "createEnvironment is starting.",
            "EventDate": "2015-08-13T19:16:26.581Z"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEvents」を参照してください。

### describe-instances-health

次のコード例は、describe-instances-health を使用する方法を示しています。

AWS CLI

環境ヘルスを表示するには

次のコマンドでは、my-env という名前の環境内のインスタンスのヘルス情報を取得できるようにします。

```
aws elasticbeanstalk describe-instances-health --environment-name my-env --
attribute-names All
```

出力:

```
{
    "InstanceHealthList": [
        {
            "InstanceId": "i-08691cc7",
            "ApplicationMetrics": {
                "Duration": 10,
                "Latency": {
                    "P99": 0.006,
                    "P75": 0.002,
```

```
                    "P90": 0.004,
                    "P95": 0.005,
                    "P85": 0.003,
                    "P10": 0.0,
                    "P999": 0.006,
                    "P50": 0.001
                },
                "RequestCount": 48,
                "StatusCodes": {
                    "Status3xx": 0,
                    "Status2xx": 47,
                    "Status5xx": 0,
                    "Status4xx": 1
                }
            },
            "System": {
                "LoadAverage": [
                    0.0,
                    0.02,
                    0.05
                ],
                "CPUUtilization": {
                    "SoftIRQ": 0.1,
                    "IOWait": 0.2,
                    "System": 0.3,
                    "Idle": 97.8,
                    "User": 1.5,
                    "IRQ": 0.0,
                    "Nice": 0.1
                }
            },
            "Color": "Green",
            "HealthStatus": "Ok",
            "LaunchedAt": "2015-08-13T19:17:09Z",
            "Causes": []
        }
    ],
    "RefreshedAt": "2015-08-20T21:09:08Z"
}
```

ヘルス情報は、拡張ヘルスレポートが有効になっている環境でのみ使用できます。詳細については、「AWS Elastic Beanstalk デベロッパーガイド」の「拡張ヘルスレポートおよびモニタリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeInstancesHealth」を参照してください。

### list-available-solution-stacks

次のコード例は、list-available-solution-stacks を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ソリューションスタックを表示するには

次のコマンドは、現在利用可能なすべてのプラットフォーム設定と、過去に使用したことがあるすべてのソリューションスタックを一覧表示します。

```
aws elasticbeanstalk list-available-solution-stacks
```

出力 (省略):

```
{
    "SolutionStacks": [
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Node.js",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running PHP 5.6",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running PHP 5.5",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running PHP 5.4",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Python 3.4",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Python 2.7",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Python",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Ruby 2.2 (Puma)",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Ruby 2.2 (Passenger Standalone)",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Ruby 2.1 (Puma)",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Ruby 2.1 (Passenger Standalone)",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Ruby 2.0 (Puma)",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Ruby 2.0 (Passenger Standalone)",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Ruby 1.9.3",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Tomcat 8 Java 8",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Tomcat 7 Java 7",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Tomcat 7 Java 6",
        "64bit Windows Server Core 2012 R2 running IIS 8.5",
        "64bit Windows Server 2012 R2 running IIS 8.5",
        "64bit Windows Server 2012 running IIS 8",
        "64bit Windows Server 2008 R2 running IIS 7.5",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Docker 1.6.2",
```

```
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Multi-container Docker 1.6.2
 (Generic)",
        "64bit Debian jessie v2.0.0 running GlassFish 4.1 Java 8 (Preconfigured -
 Docker)",
        "64bit Debian jessie v2.0.0 running GlassFish 4.0 Java 7 (Preconfigured -
 Docker)",
        "64bit Debian jessie v2.0.0 running Go 1.4 (Preconfigured - Docker)",
        "64bit Debian jessie v2.0.0 running Go 1.3 (Preconfigured - Docker)",
        "64bit Debian jessie v2.0.0 running Python 3.4 (Preconfigured - Docker)",
    ],
    "SolutionStackDetails": [
        {
            "PermittedFileTypes": [
                "zip"
            ],
            "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Node.js"
        },
        ...
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAvailableSolutionStacks」を参照してください。

### rebuild-environment

次のコード例は、rebuild-environment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

**環境のを再構築するには**

次のコマンドは、my-env という名前の環境でリソースを終了して再作成します。

```
aws elasticbeanstalk rebuild-environment --environment-name my-env
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RebuildEnvironment」を参照してください。

### request-environment-info

次のコード例は、request-environment-info を使用する方法を示しています。

AWS CLI

追跡ログをリクエストするには

次のコマンドは、my-env という名前の環境からログをリクエストします。

```
aws elasticbeanstalk request-environment-info --environment-name my-env --info-type tail
```

ログをリクエストしたら、retrieve-environment-info を使用してその場所を取得します。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RequestEnvironmentInfo」を参照してください。

### restart-app-server

次のコード例は、restart-app-server を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションサーバーを再起動するには

次のコマンドは、my-env という環境内のすべてのインスタンスでアプリケーションサーバーを再起動します。

```
aws elasticbeanstalk restart-app-server --environment-name my-env
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RestartAppServer」を参照してください。

### retrieve-environment-info

次のコード例は、retrieve-environment-info を使用する方法を示しています。

AWS CLI

追跡ログを取得するには

次のコマンドは、my-env という名前の環境からログへのリンクを取得します。

```
aws elasticbeanstalk retrieve-environment-info --environment-name my-env --info-type tail
```

出力:

```
{
    "EnvironmentInfo": [
        {
            "SampleTimestamp": "2015-08-20T22:23:17.703Z",
            "Message": "https://elasticbeanstalk-us-
west-2-0123456789012.s3.amazonaws.com/resources/environments/
logs/tail/e-fyqyju3yjs/i-09c1c867/TailLogs-1440109397703.out?
AWSAccessKeyId=AKGPT4J56IAJ2EUBL5CQ&Expires=1440195891&Signature=n
%2BEalOV6A2HIOx4Rcfb7LT16bBM%3D",
            "InfoType": "tail",
            "Ec2InstanceId": "i-09c1c867"
        }
    ]
}
```

ブラウザでリンクを表示します。取得前に、request-environment-info を使用してログをリクエストする必要があります。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RetrieveEnvironmentInfo」を参照してください。

### swap-environment-cnames

次のコード例は、swap-environment-cnames を使用する方法を示しています。

AWS CLI

環境の CNAME を交換するには

次のコマンドは、2 つの環境に割り当てられたサブドメインをスワップします。

```
aws elasticbeanstalk swap-environment-cnames --source-environment-name my-env-blue
 --destination-environment-name my-env-green
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SwapEnvironmentCnames」を参照してください。

### terminate-environment

次のコード例は、terminate-environment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

環境を終了するには

次のコマンドは、my-env という名前の Elastic Beanstalk 環境を終了します。

```
aws elasticbeanstalk terminate-environment --environment-name my-env
```

出力:

```
{
    "ApplicationName": "my-app",
    "EnvironmentName": "my-env",
    "Status": "Terminating",
    "EnvironmentId": "e-fh2eravpns",
    "EndpointURL": "awseb-e-f-AWSEBLoa-1I9XUMP4-8492WNUP202574.us-
west-2.elb.amazonaws.com",
    "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Tomcat 8 Java
 8",
    "CNAME": "my-env.elasticbeanstalk.com",
    "Health": "Grey",
    "AbortableOperationInProgress": false,
    "Tier": {
        "Version": " ",
        "Type": "Standard",
        "Name": "WebServer"
    },
    "DateUpdated": "2015-08-12T19:05:54.744Z",
    "DateCreated": "2015-08-12T18:52:53.622Z"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TerminateEnvironment」を参照してください。

### update-application-version

次のコード例は、update-application-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションバージョンの説明を変更するには

次のコマンドは、22a0-stage-150819_185942 という名前のアプリケーションバージョンの記述を更新します。

```
aws elasticbeanstalk update-application-version --version-label 22a0-stage-150819_185942 --application-name my-app --description "new description"
```

出力:

```
{
    "ApplicationVersion": {
        "ApplicationName": "my-app",
        "VersionLabel": "22a0-stage-150819_185942",
        "Description": "new description",
        "DateCreated": "2015-08-19T18:59:17.646Z",
        "DateUpdated": "2015-08-20T22:53:28.871Z",
        "SourceBundle": {
            "S3Bucket": "elasticbeanstalk-us-west-2-0123456789012",
            "S3Key": "my-app/22a0-stage-150819_185942.war"
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateApplicationVersion」を参照してください。

### update-application

次のコード例は、update-application を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションの説明を変更するには

次のコマンドは、my-app という名前のアプリケーションの記述を更新します。

```
aws elasticbeanstalk update-application --application-name my-app --description "my Elastic Beanstalk application"
```

出力:

```
{
    "Application": {
```

```
        "ApplicationName": "my-app",
        "Description": "my Elastic Beanstalk application",
        "Versions": [
            "2fba-stage-150819_234450",
            "bf07-stage-150820_214945",
            "93f8",
            "fd7c-stage-150820_000431",
            "22a0-stage-150819_185942"
        ],
        "DateCreated": "2015-08-13T19:15:50.449Z",
        "ConfigurationTemplates": [],
        "DateUpdated": "2015-08-20T22:34:56.195Z"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateApplication」を参照してください。

### update-configuration-template

次のコード例は、update-configuration-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

設定テンプレートを更新するには

次のコマンドは、my-template という名前の保存済み設定テンプレートから、設定済みの CloudWatch カスタムヘルスメトリクス設定 ConfigDocument を削除します。

```
aws elasticbeanstalk update-configuration-template --template-
name my-template --application-name my-app --options-to-
remove Namespace=aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system,OptionName=ConfigDocument
```

出力:

```
{
    "ApplicationName": "my-app",
    "TemplateName": "my-template",
    "DateCreated": "2015-08-20T22:39:31Z",
    "DateUpdated": "2015-08-20T22:43:11Z",
    "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Tomcat 8 Java 8"
}
```

名前空間とサポートされているオプションの詳細については、「AWS Elastic Beanstalk デベロッパーガイド」の「Option Values」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateConfigurationTemplate」を参照してください。

### update-environment

次のコード例は、update-environment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

環境を新しいバージョンに更新するには

次のコマンドは、「my-env」という名前の環境を、それが属するアプリケーションのバージョン「v2」に更新します。

```
aws elasticbeanstalk update-environment --environment-name my-env --version-label v2
```

このコマンドでは、「my-env」環境が既に存在し、「v2」というラベルが付いた有効なアプリケーションバージョンを持つアプリケーションに属している必要があります。

出力:

```
{
  "ApplicationName": "my-app",
  "EnvironmentName": "my-env",
  "VersionLabel": "v2",
  "Status": "Updating",
  "EnvironmentId": "e-szqipays4h",
  "EndpointURL": "awseb-e-i-AWSEBLoa-1RDLX6TC9VUAO-0123456789.us-
west-2.elb.amazonaws.com",
  "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux running Tomcat 7",
  "CNAME": "my-env.elasticbeanstalk.com",
  "Health": "Grey",
  "Tier": {
      "Version": " ",
      "Type": "Standard",
      "Name": "WebServer"
  },
  "DateUpdated": "2015-02-03T23:12:29.119Z",
  "DateCreated": "2015-02-03T23:04:54.453Z"
```

```
}
```

環境変数を設定するには

次のコマンドは、「my-env」環境の「PARAM1」変数の値を「ParamValue」に設定します。

```
aws elasticbeanstalk update-environment --environment-name my-env --option-
settings Namespace=aws:elasticbeanstalk:application:environment,OptionName=PARAM1,Value=Para
```

option-settings パラメータは、変数の名前と値に加えて名前空間を取得します。Elastic Beanstalk は、環境変数に加えて、オプション用のいくつかの名前空間をサポートしています。

ファイルからオプション設定を設定するには

次のコマンドは、ファイルから aws:elb:loadbalancer 名前空間内のいくつかのオプションを設定します。

```
aws elasticbeanstalk update-environment --environment-name my-env --option-
settings file://options.json
```

options.json は、いくつかの設定を定義する JSON オブジェクトです。

```
[
  {
    "Namespace": "aws:elb:healthcheck",
    "OptionName": "Interval",
    "Value": "15"
  },
  {
    "Namespace": "aws:elb:healthcheck",
    "OptionName": "Timeout",
    "Value": "8"
  },
  {
    "Namespace": "aws:elb:healthcheck",
    "OptionName": "HealthyThreshold",
    "Value": "2"
  },
  {
    "Namespace": "aws:elb:healthcheck",
    "OptionName": "UnhealthyThreshold",
    "Value": "3"
```

```
  }
]
```

出力:

```
{
    "ApplicationName": "my-app",
    "EnvironmentName": "my-env",
    "VersionLabel": "7f58-stage-150812_025409",
    "Status": "Updating",
    "EnvironmentId": "e-wtp2rpqsej",
    "EndpointURL": "awseb-e-w-AWSEBLoa-14XB83101Q4L-104QXY80921.sa-
east-1.elb.amazonaws.com",
    "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Tomcat 8 Java
 8",
    "CNAME": "my-env.elasticbeanstalk.com",
    "Health": "Grey",
    "AbortableOperationInProgress": true,
    "Tier": {
        "Version": " ",
        "Type": "Standard",
        "Name": "WebServer"
    },
    "DateUpdated": "2015-08-12T18:15:23.804Z",
    "DateCreated": "2015-08-07T20:48:49.599Z"
}
```

名前空間とサポートされているオプションの詳細については、「AWS Elastic Beanstalk デベロッパーガイド」の「Option Values」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateEnvironment」を参照してください。

### validate-configuration-settings

次のコード例は、validate-configuration-settings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

設定を検証するには

次のコマンドは、CloudWatch カスタムメトリクス設定ドキュメントを検証します。

```
aws elasticbeanstalk validate-configuration-settings --application-name my-app --
environment-name my-env --option-settings file://options.json
```

options.json は、検証する 1 つ以上の設定を含む JSON ドキュメントです。

```
[
    {
        "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system",
        "OptionName": "ConfigDocument",
        "Value": "{\"CloudWatchMetrics\": {\"Environment\":
 {\"ApplicationLatencyP99.9\": null,\"InstancesSevere\": 60,
\"ApplicationLatencyP90\": 60,\"ApplicationLatencyP99\": null,
\"ApplicationLatencyP95\": 60,\"InstancesUnknown\": 60,\"ApplicationLatencyP85\":
 60,\"InstancesInfo\": null,\"ApplicationRequests2xx\": null,\"InstancesDegraded
\": null,\"InstancesWarning\": 60,\"ApplicationLatencyP50\": 60,
\"ApplicationRequestsTotal\": null,\"InstancesNoData\": null,\"InstancesPending
\": 60,\"ApplicationLatencyP10\": null,\"ApplicationRequests5xx\": null,
\"ApplicationLatencyP75\": null,\"InstancesOk\": 60,\"ApplicationRequests3xx\":
 null,\"ApplicationRequests4xx\": null},\"Instance\": {\"ApplicationLatencyP99.9\":
 null,\"ApplicationLatencyP90\": 60,\"ApplicationLatencyP99\": null,
\"ApplicationLatencyP95\": null,\"ApplicationLatencyP85\": null,\"CPUUser\": 60,
\"ApplicationRequests2xx\": null,\"CPUIdle\": null,\"ApplicationLatencyP50\":
 null,\"ApplicationRequestsTotal\": 60,\"RootFilesystemUtil\": null,
\"LoadAverage1min\": null,\"CPUIrq\": null,\"CPUNice\": 60,\"CPUIowait\": 60,
\"ApplicationLatencyP10\": null,\"LoadAverage5min\": null,\"ApplicationRequests5xx
\": null,\"ApplicationLatencyP75\": 60,\"CPUSystem\": 60,\"ApplicationRequests3xx\":
 60,\"ApplicationRequests4xx\": null,\"InstanceHealth\": null,\"CPUSoftirq\": 60}},
\"Version\": 1}"
    }
]
```

指定したオプションが指定された環境に対して有効な場合、Elastic Beanstalk は空の Messages 配列を返します。

```
{
    "Messages": []
}
```

検証に失敗すると、レスポンスにはエラーに関する情報が含まれます。

```
{
    "Messages": [
```

```
        {
            "OptionName": "ConfigDocumet",
            "Message": "Invalid option specification (Namespace:
 'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system', OptionName: 'ConfigDocumet'):
 Unknown configuration setting.",
            "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system",
            "Severity": "error"
        }
    ]
}
```

名前空間とサポートされているオプションの詳細については、「AWS Elastic Beanstalk デベロッパーガイド」の「Option Values」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ValidateConfigurationSettings」を参照してください。

## Elastic Load Balancing - AWS CLI を使用したバージョン 1 の例

次のコード例は、Elastic Load Balancing - バージョン 1 で AWS Command Line Interfaceを使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `add-tags`

次のコード例は、`add-tags` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロードバランサーにタグを追加するには

この例は、指定されたロードバランサーにタグを追加します。

コマンド:

```
aws elb add-tags --load-balancer-name my-load-balancer --
tags "Key=project,Value=lima" "Key=department,Value=digital-media"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddTags」を参照してください。

### apply-security-groups-to-load-balancer

次のコード例は、apply-security-groups-to-load-balancer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

セキュリティグループを VPC 内のロードバランサーに関連付けるには

この例では、VPC 内の指定されたロードバランサーにセキュリティグループを関連付けます。

コマンド:

```
aws elb apply-security-groups-to-load-balancer --load-balancer-name my-load-balancer
 --security-groups sg-fc448899
```

出力:

```
{
  "SecurityGroups": [
      "sg-fc448899"
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ApplySecurityGroupsToLoadBalancer」を参照してください。

### attach-load-balancer-to-subnets

次のコード例は、attach-load-balancer-to-subnets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サブネットをロードバランサーにアタッチするには

この例では、指定されたロードバランサーの一連の設定済みサブネットのセットに指定されたサブネットを追加します。

コマンド:

```
aws elb attach-load-balancer-to-subnets --load-balancer-name my-load-balancer --
subnets subnet-0ecac448
```

出力:

```
{
   "Subnets": [
       "subnet-15aaab61",
       "subnet-0ecac448"
   ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AttachLoadBalancerToSubnets」を参照してください。

### configure-health-check

次のコード例は、configure-health-check を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バックエンド EC2 インスタンスのヘルスチェック設定を指定するには

この例では、バックエンド EC2 インスタンスのヘルスを評価するために使用されるヘルスチェック設定を指定します。

コマンド:

```
aws elb configure-health-check --load-balancer-name my-load-balancer --health-
check Target=HTTP:80/
png,Interval=30,UnhealthyThreshold=2,HealthyThreshold=2,Timeout=3
```

出力:

```
{
   "HealthCheck": {
       "HealthyThreshold": 2,
       "Interval": 30,
       "Target": "HTTP:80/png",
       "Timeout": 3,
       "UnhealthyThreshold": 2
   }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ConfigureHealthCheck」を参照してください。

### create-app-cookie-stickiness-policy

次のコード例は、create-app-cookie-stickiness-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

HTTPS ロードバランサーのスティッキーポリシーを生成するには

次の例では、アプリケーションによって生成された Cookie のスティッキーセッション存続期間に従う維持ポリシーを生成します。

コマンド:

```
aws elb create-app-cookie-stickiness-policy --load-balancer-name my-load-balancer --
policy-name my-app-cookie-policy --cookie-name my-app-cookie
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateAppCookieStickinessPolicy」を参照してください。

### create-lb-cookie-stickiness-policy

次のコード例は、create-lb-cookie-stickiness-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

HTTPS ロードバランサーの期間ベースの維持ポリシーを生成するには

この例では、指定された有効期限によって制御されたスティッキーセッションの存続期間を持つスティッキーポリシーを生成します。

コマンド:

```
aws elb create-lb-cookie-stickiness-policy --load-balancer-name my-load-balancer --
policy-name my-duration-cookie-policy --cookie-expiration-period 60
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateLbCookieStickinessPolicy」を参照してください。

### create-load-balancer-listeners

次のコード例は、create-load-balancer-listeners を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロードバランサーの HTTP リスナーを作成するには

この例では、HTTP プロトコルを使用してポート 80 でロードバランサーのリスナーを作成します。

コマンド:

```
aws elb create-load-balancer-listeners --load-balancer-name my-load-balancer --
listeners "Protocol=HTTP,LoadBalancerPort=80,InstanceProtocol=HTTP,InstancePort=80"
```

ロードバランサーの HTTPS リスナーを作成するには

この例では、HTTP プロトコルを使用してポート 443 でロードバランサーのリスナーを作成します。

コマンド:

```
aws elb create-load-balancer-listeners --load-balancer-name my-load-balancer --
listeners "Protocol=HTTPS,LoadBalancerPort=443,InstanceProtocol=HTTP,InstancePort=80"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateLoadBalancerListeners」を参照してください。

### create-load-balancer-policy

次のコード例は、create-load-balancer-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロードバランサーで Proxy Protocol を有効にするポリシーを作成するには

この例では、指定されたロードバランサーでプロキシプロトコルを有効にするポリシーを作成します。

コマンド:

```
aws elb create-load-balancer-policy --load-balancer-name my-load-balancer --policy-name my-ProxyProtocol-policy --policy-type-name ProxyProtocolPolicyType --policy-attributes AttributeName=ProxyProtocol,AttributeValue=true
```

推奨されるセキュリティポリシーを使用して SSL ネゴシエーションポリシーを作成するには

この例では、推奨されるセキュリティポリシーを使用して、指定された HTTPS ロードバランサーの SSL ネゴシエーションポリシーを作成します。

コマンド:

```
aws elb create-load-balancer-policy --load-balancer-name my-load-balancer --policy-name my-SSLNegotiation-policy --policy-type-name SSLNegotiationPolicyType --policy-attributes AttributeName=Reference-Security-Policy,AttributeValue=ELBSecurityPolicy-2015-03
```

カスタムセキュリティポリシーを使用して SSL ネゴシエーションポリシーを作成するには

この例では、プロトコルと暗号を有効にして、カスタムセキュリティポリシーを使用して HTTPS ロードバランサーの SSL ネゴシエーションポリシーを作成します。

コマンド:

```
aws elb create-load-balancer-policy --load-balancer-name my-load-balancer --policy-name my-SSLNegotiation-policy --policy-type-name SSLNegotiationPolicyType --policy-attributes AttributeName=Protocol-SSLv3,AttributeValue=true AttributeName=Protocol-TLSv1.1,AttributeValue=true AttributeName=DHE-RSA-AES256-SHA256,AttributeValue=true AttributeName=Server-Defined-Cipher-Order,AttributeValue=true
```

パブリックキーポリシーを作成するには

この例では、パブリックキーポリシーを作成します。

コマンド:

```
aws elb create-load-balancer-policy --load-balancer-name my-load-balancer --
policy-name my-PublicKey-policy --policy-type-name PublicKeyPolicyType --policy-
attributes AttributeName=PublicKey,AttributeValue=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQ
+dS74kj//c6x7ROtusUaeQCTgIUkayttRDWchuqo1pHC1u
+n5xxXnBBe2ejbb2WRsKIQ5rXEeixsjFpFsojpSQKkzhVGI6mJVZBJDVKSHmswnwLBdofLhzvllpovBPTHe
+o4haAWvDBALJU0pkSI1FecPHcs2hwxf14zHoXy1e2k36A64nXW43wtfx5qcVSIxtCEOjnYRg7RPvybaGfQ
+v6Iaxb/+7J5kEvZhTFQId+bSiJImF1FSUT1W1xwzBZPUbcUkkXDj45vC2s3Z8E
+Lk7a3uZhvsQHLZnrfuWjBWGWvZ/MhZYgEXAMPLE
```

バックエンドサーバー認証ポリシーを作成するには

この例では、パブリックキーポリシーを使用してバックエンドインスタンスで認証を有効にするバックエンドサーバー認証ポリシーを作成します。

コマンド:

```
aws elb create-load-balancer-policy --load-balancer-name my-
load-balancer --policy-name my-authentication-policy --policy-
type-name BackendServerAuthenticationPolicyType --policy-
attributes AttributeName=PublicKeyPolicyName,AttributeValue=my-PublicKey-policy
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateLoadBalancerPolicy」を参照してください。

### create-load-balancer

次のコード例は、create-load-balancer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

HTTP ロードバランサーを作成するには

この例では、VPC に HTTP リスナーを持つロードバランサーを作成します。

コマンド:

```
aws elb create-load-balancer --load-balancer-name my-load-balancer --
listeners "Protocol=HTTP,LoadBalancerPort=80,InstanceProtocol=HTTP,InstancePort=80"
 --subnets subnet-15aaab61 --security-groups sg-a61988c3
```

出力:

```
{
    "DNSName": "my-load-balancer-1234567890.us-west-2.elb.amazonaws.com"
}
```

この例では、EC2-Classic に HTTP リスナーを持つロードバランサーを作成します。

コマンド:

```
aws elb create-load-balancer --load-balancer-name my-load-balancer --
listeners "Protocol=HTTP,LoadBalancerPort=80,InstanceProtocol=HTTP,InstancePort=80"
 --availability-zones us-west-2a us-west-2b
```

出力:

```
{
    "DNSName": "my-load-balancer-123456789.us-west-2.elb.amazonaws.com"
}
```

HTTPS ロードバランサーを作成するには

この例では、VPC に HTTPS リスナーを持つロードバランサーを作成します。

コマンド:

```
aws elb create-load-balancer --load-balancer-name my-load-balancer --
listeners "Protocol=HTTP,LoadBalancerPort=80,InstanceProtocol=HTTP,InstancePort=80" "Protoco
certificate/my-server-cert" --subnets subnet-15aaab61 --security-groups sg-a61988c3
```

出力:

```
{
    "DNSName": "my-load-balancer-1234567890.us-west-2.elb.amazonaws.com"
}
```

この例では、EC2-Classic に HTTPS リスナーを使用してロードバランサーを作成します。

コマンド:

```
aws elb create-load-balancer --load-balancer-name my-load-balancer --
listeners "Protocol=HTTP,LoadBalancerPort=80,InstanceProtocol=HTTP,InstancePort=80" "Protoco
certificate/my-server-cert" --availability-zones us-west-2a us-west-2b
```

出力:

```
{
    "DNSName": "my-load-balancer-123456789.us-west-2.elb.amazonaws.com"
}
```

内部向けロードバランサーを作成するには

この例では、VPC に HTTP リスナーを持つ内部ロードバランサーを作成します。

コマンド:

```
aws elb create-load-balancer --load-balancer-name my-load-balancer --
listeners "Protocol=HTTP,LoadBalancerPort=80,InstanceProtocol=HTTP,InstancePort=80"
 --scheme internal --subnets subnet-a85db0df --security-groups sg-a61988c3
```

出力:

```
{
    "DNSName": "internal-my-load-balancer-123456789.us-west-2.elb.amazonaws.com"
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateLoadBalancer」を参照してください。

### delete-load-balancer-listeners

次のコード例は、delete-load-balancer-listeners を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロードバランサーからリスナーを削除するには

この例では、指定されたロードバランサーから指定されたポートのリスナーを削除します。

コマンド:

```
aws elb delete-load-balancer-listeners --load-balancer-name my-load-balancer --load-balancer-ports 80
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteLoadBalancerListeners」を参照してください。

### delete-load-balancer-policy

次のコード例は、delete-load-balancer-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロードバランサーからポリシーを削除するには

この例では、指定されたロードバランサーから指定されたポリシーを削除します。このポリシーでは、どのリスナーでも有効にできません。

コマンド:

```
aws elb delete-load-balancer-policy --load-balancer-name my-load-balancer --policy-name my-duration-cookie-policy
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteLoadBalancerPolicy」を参照してください。

### delete-load-balancer

次のコード例は、delete-load-balancer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロードバランサーを削除するには

この例は、指定されたロードバランサーを削除します。

コマンド:

```
aws elb delete-load-balancer --load-balancer-name my-load-balancer
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteLoadBalancer」を参照してください。

### deregister-instances-from-load-balancer

次のコード例は、deregister-instances-from-load-balancer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロードバランサーからインスタンスの登録を解除するには

この例では、指定されたロードバランサーから指定されたインスタンスを登録解除します。

コマンド:

```
aws elb deregister-instances-from-load-balancer --load-balancer-name my-load-balancer --instances i-d6f6fae3
```

出力:

```
{
    "Instances": [
        {
            "InstanceId": "i-207d9717"
        },
        {
            "InstanceId": "i-afefb49b"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeregisterInstancesFromLoadBalancer」を参照してください。

### describe-account-limits

次のコード例は、describe-account-limits を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Classic Load Balancer の制限を記述するには

次の describe-account-limits の例では、AWS アカウントの Classic Load Balancer の制限に関する詳細を表示します。

```
aws elb describe-account-limits
```

出力:

```
{
    "Limits": [
        {
            "Name": "classic-load-balancers",
            "Max": "20"
        },
        {
            "Name": "classic-listeners",
            "Max": "100"
        },
        {
            "Name": "classic-registered-instances",
            "Max": "1000"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAccountLimits」を参照してください。

### describe-instance-health

次のコード例は、describe-instance-health を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロードバランサーのインスタンスのヘルスを記述するには

この例では、指定されたロードバランサーのインスタンスのヘルスを記述します。

コマンド:

```
aws elb describe-instance-health --load-balancer-name my-load-balancer
```

出力:

```
{
```

```
  "InstanceStates": [
      {
          "InstanceId": "i-207d9717",
          "ReasonCode": "N/A",
          "State": "InService",
          "Description": "N/A"
      },
      {
          "InstanceId": "i-afefb49b",
          "ReasonCode": "N/A",
          "State": "InService",
          "Description": "N/A"
      }
  ]
}
```

ロードバランサーのインスタンスのヘルスを記述するには

この例では、指定されたロードバランサーの指定されたインスタンスのヘルスを記述します。

コマンド:

```
aws elb describe-instance-health --load-balancer-name my-load-balancer --
instances i-7299c809
```

次は、登録しているインスタンスのレスポンスの例を次に示します。

出力:

```
{
  "InstanceStates": [
      {
          "InstanceId": "i-7299c809",
          "ReasonCode": "ELB",
          "State": "OutOfService",
          "Description": "Instance registration is still in progress."
    }
  ]
}
```

次は、異常なインスタンスのレスポンスの例です。

出力:

```
{
  "InstanceStates": [
      {
          "InstanceId": "i-7299c809",
          "ReasonCode": "Instance",
          "State": "OutOfService",
          "Description": "Instance has failed at least the UnhealthyThreshold number
 of health checks consecutively."
      }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeInstanceHealth」を参照してください。

### describe-load-balancer-attributes

次のコード例は、describe-load-balancer-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロードバランサーの属性を記述するには

この例では、指定されたロードバランサーの属性を記述します。

コマンド:

```
aws elb describe-load-balancer-attributes --load-balancer-name my-load-balancer
```

出力:

```
{
  "LoadBalancerAttributes": {
      "ConnectionDraining": {
          "Enabled": false,
          "Timeout": 300
      },
      "CrossZoneLoadBalancing": {
          "Enabled": true
      },
      "ConnectionSettings": {
          "IdleTimeout": 30
```

```
      },
      "AccessLog": {
          "Enabled": false
    }
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeLoadBalancerAttributes」を参照してください。

### describe-load-balancer-policies

次のコード例は、describe-load-balancer-policies を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロードバランサーに関連付けられたすべてのポリシーを記述するには

この例では、指定されたロードバランサーに関連付けられたすべてのポリシーを記述します。

コマンド:

```
aws elb describe-load-balancer-policies --load-balancer-name my-load-balancer
```

出力:

```
{
  "PolicyDescriptions": [
    {
      "PolicyAttributeDescriptions": [
        {
          "AttributeName": "ProxyProtocol",
          "AttributeValue": "true"
        }
      ],
      "PolicyName": "my-ProxyProtocol-policy",
      "PolicyTypeName": "ProxyProtocolPolicyType"
    },
    {
        "PolicyAttributeDescriptions": [
            {
                "AttributeName": "CookieName",
                "AttributeValue": "my-app-cookie"
```

```
            }
        ],
        "PolicyName": "my-app-cookie-policy",
        "PolicyTypeName": "AppCookieStickinessPolicyType"
    },
    {
      "PolicyAttributeDescriptions": [
        {
          "AttributeName": "CookieExpirationPeriod",
          "AttributeValue": "60"
        }
      ],
      "PolicyName": "my-duration-cookie-policy",
      "PolicyTypeName": "LBCookieStickinessPolicyType"
    },
    .
    .
    .
  ]
}
```

ロードバランサーに関連付けられた特定のポリシーを記述するには

この例では、指定されたロードバランサーに関連付けられた指定されたポリシーを記述します。

コマンド:

```
aws elb describe-load-balancer-policies --load-balancer-name my-load-balancer --
policy-name my-authentication-policy
```

出力:

```
{
  "PolicyDescriptions": [
      {
          "PolicyAttributeDescriptions": [
              {
                  "AttributeName": "PublicKeyPolicyName",
                  "AttributeValue": "my-PublicKey-policy"
              }
          ],
          "PolicyName": "my-authentication-policy",
          "PolicyTypeName": "BackendServerAuthenticationPolicyType"
```

```
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeLoadBalancerPolicies」を参照してください。

### describe-load-balancer-policy-types

次のコード例は、describe-load-balancer-policy-types を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Elastic Load Balancing で定義されるロードバランサーポリシータイプを記述するには

この例では、ロードバランサーのポリシー設定を作成するために使用できるロードバランサーのポリシータイプを記述します。

コマンド:

```
aws elb describe-load-balancer-policy-types
```

出力:

```
{
  "PolicyTypeDescriptions": [
      {
          "PolicyAttributeTypeDescriptions": [
              {
                  "Cardinality": "ONE",
                  "AttributeName": "ProxyProtocol",
                  "AttributeType": "Boolean"
              }
          ],
          "PolicyTypeName": "ProxyProtocolPolicyType",
          "Description": "Policy that controls whether to include the IP address and
 port of the originating request for TCP messages. This policy operates on TCP/SSL
 listeners only"
      },
      {
          "PolicyAttributeTypeDescriptions": [
              {
```

```
                "Cardinality": "ONE",
                "AttributeName": "PublicKey",
                "AttributeType": "String"
            }
        ],
        "PolicyTypeName": "PublicKeyPolicyType",
        "Description": "Policy containing a list of public keys to
accept when authenticating the back-end server(s). This policy cannot be
applied directly to back-end servers or listeners but must be part of a
BackendServerAuthenticationPolicyType."
    },
    {
        "PolicyAttributeTypeDescriptions": [
            {
                "Cardinality": "ONE",
                "AttributeName": "CookieName",
                "AttributeType": "String"
            }
        ],
        "PolicyTypeName": "AppCookieStickinessPolicyType",
        "Description": "Stickiness policy with session lifetimes controlled by the
lifetime of the application-generated cookie. This policy can be associated only
with HTTP/HTTPS listeners."
    },
    {
        "PolicyAttributeTypeDescriptions": [
            {
                "Cardinality": "ZERO_OR_ONE",
                "AttributeName": "CookieExpirationPeriod",
                "AttributeType": "Long"
            }
        ],
        "PolicyTypeName": "LBCookieStickinessPolicyType",
        "Description": "Stickiness policy with session lifetimes controlled by
the browser (user-agent) or a specified expiration period. This policy can be
associated only with HTTP/HTTPS listeners."
    },
    {
        "PolicyAttributeTypeDescriptions": [
            .
            .
            .
        ],
        "PolicyTypeName": "SSLNegotiationPolicyType",
```

```
            "Description": "Listener policy that defines the ciphers and protocols
 that will be accepted by the load balancer. This policy can be associated only with
 HTTPS/SSL listeners."
        },
        {
            "PolicyAttributeTypeDescriptions": [
                {
                    "Cardinality": "ONE_OR_MORE",
                    "AttributeName": "PublicKeyPolicyName",
                    "AttributeType": "PolicyName"
                }
            ],
            "PolicyTypeName": "BackendServerAuthenticationPolicyType",
            "Description": "Policy that controls authentication to back-end server(s)
 and contains one or more policies, such as an instance of a PublicKeyPolicyType.
 This policy can be associated only with back-end servers that are using HTTPS/SSL."
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeLoadBalancerPolicyTypes」を参照してください。

### describe-load-balancers

次のコード例は、describe-load-balancers を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロードバランサーを記述するには

この例は、すべてのロードバランサーを記述します。

コマンド:

```
aws elb describe-load-balancers
```

ロードバランサーの 1 つを記述するには

この例は、指定されたロードバランサーを記述します。

コマンド:

```
aws elb describe-load-balancers --load-balancer-name my-load-balancer
```

次の応答例は、VPC 内に HTTPS ロードバランサー用です。

出力:

```
{
  "LoadBalancerDescriptions": [
    {
      "Subnets": [
          "subnet-15aaab61"
      ],
      "CanonicalHostedZoneNameID": "Z3DZXE0EXAMPLE",
      "CanonicalHostedZoneName": "my-load-balancer-1234567890.us-
west-2.elb.amazonaws.com",
      "ListenerDescriptions": [
          {
              "Listener": {
                  "InstancePort": 80,
                  "LoadBalancerPort": 80,
                  "Protocol": "HTTP",
                  "InstanceProtocol": "HTTP"
              },
              "PolicyNames": []
          },
          {
              "Listener": {
                  "InstancePort": 443,
                  "SSLCertificateId": "arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/
my-server-cert",
                  "LoadBalancerPort": 443,
                  "Protocol": "HTTPS",
                  "InstanceProtocol": "HTTPS"
              },
              "PolicyNames": [
                  "ELBSecurityPolicy-2015-03"
              ]
          }
      ],
      "HealthCheck": {
          "HealthyThreshold": 2,
          "Interval": 30,
          "Target": "HTTP:80/png",
```

```
            "Timeout": 3,
            "UnhealthyThreshold": 2
        },
        "VPCId": "vpc-a01106c2",
        "BackendServerDescriptions": [
            {
                "InstancePort": 80,
                "PolicyNames": [
                    "my-ProxyProtocol-policy"
                ]
            }
        ],
        "Instances": [
            {
                "InstanceId": "i-207d9717"
            },
            {
                "InstanceId": "i-afefb49b"
            }
        ],
        "DNSName": "my-load-balancer-1234567890.us-west-2.elb.amazonaws.com",
        "SecurityGroups": [
            "sg-a61988c3"
        ],
        "Policies": {
            "LBCookieStickinessPolicies": [
                {
                    "PolicyName": "my-duration-cookie-policy",
                    "CookieExpirationPeriod": 60
                }
            ],
            "AppCookieStickinessPolicies": [],
            "OtherPolicies": [
                "my-PublicKey-policy",
                "my-authentication-policy",
                "my-SSLNegotiation-policy",
                "my-ProxyProtocol-policy",
                "ELBSecurityPolicy-2015-03"
            ]
        },
        "LoadBalancerName": "my-load-balancer",
        "CreatedTime": "2015-03-19T03:24:02.650Z",
        "AvailabilityZones": [
            "us-west-2a"
```

```
        ],
        "Scheme": "internet-facing",
        "SourceSecurityGroup": {
            "OwnerAlias": "123456789012",
            "GroupName": "my-elb-sg"
        }
      }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeLoadBalancers」を参照してください。

### describe-tags

次のコード例は、describe-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロードバランサーに割り当てられたタグを記述するには

この例では、指定されたロードバランサーに割り当てられたタグを記述します。

コマンド:

```
aws elb describe-tags --load-balancer-name my-load-balancer
```

出力:

```
{
  "TagDescriptions": [
      {
          "Tags": [
              {
                  "Value": "lima",
                  "Key": "project"
              },
              {
                  "Value": "digital-media",
                  "Key": "department"
              }
          ],
          "LoadBalancerName": "my-load-balancer"
```

```
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTags」を参照してください。

### detach-load-balancer-from-subnets

次のコード例は、detach-load-balancer-from-subnets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サブネットからロードバランサーをデタッチするには

この例では、指定されたロードバランサーを指定されたサブネットからデタッチします。

コマンド:

```
aws elb detach-load-balancer-from-subnets --load-balancer-name my-load-balancer --
subnets subnet-0ecac448
```

出力:

```
{
   "Subnets": [
       "subnet-15aaab61"
   ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DetachLoadBalancerFromSubnets」を参照してください。

### disable-availability-zones-for-load-balancer

次のコード例は、disable-availability-zones-for-load-balancer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロードバランサーのアベイラビリティーゾーンを無効にするには

この例では、指定されたアベイラビリティーゾーンを、指定されたロードバランサーの一連のアベイラビリティーゾーンから削除します。

コマンド:

```
aws elb disable-availability-zones-for-load-balancer --load-balancer-name my-load-balancer --availability-zones us-west-2a
```

出力:

```
{
    "AvailabilityZones": [
        "us-west-2b"
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisableAvailabilityZonesForLoadBalancer」を参照してください。

### enable-availability-zones-for-load-balancer

次のコード例は、enable-availability-zones-for-load-balancer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロードバランサーのアベイラビリティーゾーンを有効にするには

この例では、指定されたアベイラビリティーゾーンを指定されたロードバランサーに追加します。

コマンド:

```
aws elb enable-availability-zones-for-load-balancer --load-balancer-name my-load-balancer --availability-zones us-west-2b
```

出力:

```
{
    "AvailabilityZones": [
        "us-west-2a",
```

```
        "us-west-2b"
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EnableAvailabilityZonesForLoadBalancer」を参照してください。

### modify-load-balancer-attributes

次のコード例は、modify-load-balancer-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロードバランサーの属性を変更するには

次の例は、指定されたロードバランサーの CrossZoneLoadBalancing 属性を変更します。

コマンド:

```
aws elb modify-load-balancer-attributes --load-balancer-name my-load-balancer --
load-balancer-attributes "{\"CrossZoneLoadBalancing\":{\"Enabled\":true}}"
```

出力:

```
{
    "LoadBalancerAttributes": {
        "CrossZoneLoadBalancing": {
            "Enabled": true
        }
    },
    "LoadBalancerName": "my-load-balancer"
}
```

次の例は、指定されたロードバランサーの ConnectionDraining 属性を変更します。

コマンド:

```
aws elb modify-load-balancer-attributes --load-balancer-name my-load-balancer
 --load-balancer-attributes "{\"ConnectionDraining\":{\"Enabled\":true,\"Timeout
\":300}}"
```

出力:

```
{
    "LoadBalancerAttributes": {
        "ConnectionDraining": {
            "Enabled": true,
            "Timeout": 300
        }
    },
    "LoadBalancerName": "my-load-balancer"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyLoadBalancerAttributes」を参照してください。

### register-instances-with-load-balancer

次のコード例は、register-instances-with-load-balancer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロードバランサーにインスタンスを登録するには

この例では、指定されたインスタンスを指定されたロードバランサーに登録します。

コマンド:

```
aws elb register-instances-with-load-balancer --load-balancer-name my-load-balancer
 --instances i-d6f6fae3
```

出力:

```
{
   "Instances": [
       {
           "InstanceId": "i-d6f6fae3"
       },
       {
           "InstanceId": "i-207d9717"
       },
       {
           "InstanceId": "i-afefb49b"
       }
```

```
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegisterInstancesWithLoadBalancer」を参照してください。

### `remove-tags`

次のコード例は、`remove-tags` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロードバランサーからタグを削除するには

この例では、指定されたロードバランサーからタグを削除します。

コマンド:

```
aws elb remove-tags --load-balancer-name my-load-balancer --tags project
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemoveTags」を参照してください。

### `set-load-balancer-listener-ssl-certificate`

次のコード例は、`set-load-balancer-listener-ssl-certificate` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

HTTPS ロードバランサーの SSL 証明書を更新するには

この例では、指定された HTTPS ロードバランサーの既存の SSL 証明書を置き換えます。

コマンド:

```
aws elb set-load-balancer-listener-ssl-certificate --load-balancer-
name my-load-balancer --load-balancer-port 443 --ssl-certificate-
id arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/new-server-cert
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetLoadBalancerListenerSslCertificate」を参照してください。

### set-load-balancer-policies-for-backend-server

次のコード例は、set-load-balancer-policies-for-backend-server を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バックエンドインスタンスのポートに関連付けられたポリシーを置き換えるには

この例では、指定されたポートに現在関連付けられているポリシーを置き換えます。

コマンド:

```
aws elb set-load-balancer-policies-for-backend-server --load-balancer-name my-load-balancer --instance-port 80 --policy-names my-ProxyProtocol-policy
```

バックエンドインスタンスのポートに現在関連付けられているすべてのポリシーを削除するには

この例では、指定されたポートに関連付けられているすべてのポリシーを削除します。

コマンド:

```
aws elb set-load-balancer-policies-for-backend-server --load-balancer-name my-load-balancer --instance-port 80 --policy-names []
```

ポリシーが削除されていることを確認するには、describe-load-balancer-policies コマンドを使用します。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetLoadBalancerPoliciesForBackendServer」を参照してください。

### set-load-balancer-policies-of-listener

次のコード例は、set-load-balancer-policies-of-listener を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リスナーに関連付けられたポリシーを置き換えるには

この例では、指定されたリスナーに現在関連付けられているポリシーを置き換えます。

コマンド:

```
aws elb set-load-balancer-policies-of-listener --load-balancer-name my-load-balancer
 --load-balancer-port 443 --policy-names my-SSLNegotiation-policy
```

リスナーに関連付けられているすべてのポリシーを削除するには

この例では、指定したリスナーに現在関連付けられているすべてのポリシーを削除します。

コマンド:

```
aws elb set-load-balancer-policies-of-listener --load-balancer-name my-load-balancer
 --load-balancer-port 443 --policy-names []
```

ポリシーがロードバランサーから削除されていることを確認するには、`describe-load-balancer-policies` コマンドを使用します。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetLoadBalancerPoliciesOfListener」を参照してください。

## Elastic Load Balancing - AWS CLI を使用したバージョン 2 の例

次のコード例は、Elastic Load Balancing - バージョン 2 で AWS Command Line Interfaceを使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `add-listener-certificates`

次のコード例は、`add-listener-certificates` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

セキュアリスナーに証明書を追加するには

この例では、指定された証明書を指定されたセキュアリスナーに追加します。

コマンド:

```
aws elbv2 add-listener-certificates --listener-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:listener/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2 --certificates CertificateArn=arn:aws:acm:us-west-2:123456789012:certificate/5cc54884-f4a3-4072-80be-05b9ba72f705
```

出力:

```
{
  "Certificates": [
      {
          "CertificateArn": "arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/5cc54884-f4a3-4072-80be-05b9ba72f705",
          "IsDefault": false
      }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddListenerCertificates」を参照してください。

### add-tags

次のコード例は、add-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロードバランサーにタグを追加するには

次の add-tags の例では、指定されたロードバランサーに project と department タグを追加します。

```
aws elbv2 add-tags \
    --resource-arns arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188 \
```

```
    --tags "Key=project,Value=lima" "Key=department,Value=digital-media"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddTags」を参照してください。

### create-listener

次のコード例は、create-listener を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: HTTP リスナーを作成するには

次の create-listener の例は、指定されたターゲットグループにリクエストを転送する、指定された Application Load Balancer の HTTP リスナーを作成します。

```
aws elbv2 create-listener \
    --load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188 \
    --protocol HTTP \
    --port 80 \
    --default-actions Type=forward,TargetGroupArn=arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067
```

詳細については、「Application Load Balancers のユーザーガイド」の「チュートリアル: AWS CLI を使用した Application Load Balancer の作成」を参照してください。

例 2: HTTPS リスナーを作成するには

次の create-listener の例は、指定されたターゲットグループにリクエストを転送する、指定された Application Load Balancer の HTTPS リスナーを作成します。HTTPS リスナーの SSL 証明書を指定する必要があります。AWS Certificate Manager (ACM) を使用して証明書を作成および管理できます。また、SSL/TLS ツールを使用して証明書を作成し、認証局 (CA) から署名を取得して、AWS Identity and Access Management (IAM) に証明書をアップロードすることもできます。

```
aws elbv2 create-listener \
    --load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188 \
    --protocol HTTPS \
    --port 443 \
```

```
    --certificates CertificateArn=arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/3dcb0a41-bd72-4774-9ad9-756919c40557 \
    --ssl-policy ELBSecurityPolicy-2016-08 \
    --default-actions Type=forward,TargetGroupArn=arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067
```

詳細については、「Application Load Balancers のユーザーガイド」の「HTTPS リスナーの追加」を参照してください。

例 3: TCP リスナーを作成するには

次の `create-listener` の例は、指定されたターゲットグループにリクエストを転送する、指定された Network Load Balancer の TCP リスナーを作成します。

```
aws elbv2 create-listener \
    --load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/net/my-network-load-balancer/5d1b75f4f1cee11e \
    --protocol TCP \
    --port 80 \
    --default-actions Type=forward,TargetGroupArn=arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-tcp-targets/b6bba954d1361c78
```

詳細については、「Network Load Balancers のユーザーガイド」の「チュートリアル: AWS CLI を使用して Network Load Balancer を作成する」を参照してください。

例 4: TLS リスナーを作成するには

次の `create-listener` の例は、指定されたターゲットグループにリクエストを転送する、指定された Network Load Balancer の TLS リスナーを作成します。TLS リスナーの SSL 証明書を指定する必要があります。

```
aws elbv2 create-listener \
    --load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188 \
    --protocol TLS \
    --port 443 \
    --certificates CertificateArn=arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/3dcb0a41-bd72-4774-9ad9-756919c40557 \
    --ssl-policy ELBSecurityPolicy-2016-08 \
    --default-actions Type=forward,TargetGroupArn=arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067
```

詳細については、「Network Load Balancers のユーザーガイド」の「Network Load Balancer の TLS リスナー」を参照してください。

例 5: UDP リスナーを作成するには

次の create-listener の例は、指定されたターゲットグループにリクエストを転送する、指定された Network Load Balancer の UDP リスナーを作成します。

```
aws elbv2 create-listener \
    --load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/net/my-network-load-balancer/5d1b75f4f1cee11e \
    --protocol UDP \
    --port 53 \
    --default-actions Type=forward,TargetGroupArn=arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-tcp-targets/b6bba954d1361c78
```

詳細については、「Network Load Balancers のユーザーガイド」の「チュートリアル: AWS CLI を使用して Network Load Balancer を作成する」を参照してください。

例 6: 指定されたゲートウェイのリスナーを作成して転送するには

次の create-listener の例は、指定されたターゲットグループにリクエストを転送する、指定された Gateway Load Balancer のリスナーを作成します。

```
aws elbv2 create-listener \
    --load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:850631746142:loadbalancer/gwy/my-gateway-load-balancer/e0f9b3d5c7f7d3d6 \
    --default-actions Type=forward,TargetGroupArn=arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:850631746142:targetgroup/my-glb-targets/007ca469fae3bb1615
```

出力:

```
{
    "Listeners": [
        {
            "ListenerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:850631746142:listener/gwy/my-agw-lb-example2/e0f9b3d5c7f7d3d6/
afc127db15f925de",
            "LoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:850631746142:loadbalancer/gwy/my-agw-lb-example2/e0f9b3d5c7f7d3d6",
            "DefaultActions": [
                {
```

```
                    "Type": "forward",
                    "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:850631746142:targetgroup/test-tg-agw-2/007ca469fae3bb1615",
                    "ForwardConfig": {
                        "TargetGroups": [
                            {
                                "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:850631746142:targetgroup/test-tg-agw-2/007ca469fae3bb1615"
                            }
                        ]
                    }
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「Gateway Load Balancers のユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した Gateway Load Balancer の開始方法」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateListener」を参照してください。

### `create-load-balancer`

次のコード例は、`create-load-balancer` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: インターネット向けロードバランサーを作成するには

次の `create-load-balancer` の例は、インターネット向けの Application Load Balancer を作成し、指定されたサブネットのアベイラビリティーゾーンを有効化します。

```
aws elbv2 create-load-balancer \
    --name my-load-balancer \
    --subnets subnet-b7d581c0 subnet-8360a9e7
```

出力:

```
{
    "LoadBalancers": [
```

```
        {
            "Type": "application",
            "Scheme": "internet-facing",
            "IpAddressType": "ipv4",
            "VpcId": "vpc-3ac0fb5f",
            "AvailabilityZones": [
                {
                    "ZoneName": "us-west-2a",
                    "SubnetId": "subnet-8360a9e7"
                },
                {
                    "ZoneName": "us-west-2b",
                    "SubnetId": "subnet-b7d581c0"
                }
            ],
            "CreatedTime": "2017-08-25T21:26:12.920Z",
            "CanonicalHostedZoneId": "Z2P70J7EXAMPLE",
            "DNSName": "my-load-balancer-424835706.us-west-2.elb.amazonaws.com",
            "SecurityGroups": [
                "sg-5943793c"
            ],
            "LoadBalancerName": "my-load-balancer",
            "State": {
                "Code": "provisioning"
            },
            "LoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Application Load Balancers のユーザーガイド」の「チュートリアル: AWS CLI を使用した Application Load Balancer の作成」を参照してください。

例 2: 内部向けロードバランサーを作成するには

次の `create-load-balancer` の例は、内部向けの Application Load Balancer を作成し、指定されたサブネットのアベイラビリティーゾーンを有効化します。

```
aws elbv2 create-load-balancer \
    --name my-internal-load-balancer \
    --scheme internal \
    --subnets subnet-b7d581c0 subnet-8360a9e7
```

出力:

```
{
    "LoadBalancers": [
        {
            "Type": "application",
            "Scheme": "internal",
            "IpAddressType": "ipv4",
            "VpcId": "vpc-3ac0fb5f",
            "AvailabilityZones": [
                {
                    "ZoneName": "us-west-2a",
                    "SubnetId": "subnet-8360a9e7"
                },
                {
                    "ZoneName": "us-west-2b",
                    "SubnetId": "subnet-b7d581c0"
                }
            ],
            "CreatedTime": "2016-03-25T21:29:48.850Z",
            "CanonicalHostedZoneId": "Z2P70J7EXAMPLE",
            "DNSName": "internal-my-internal-load-balancer-1529930873.us-
west-2.elb.amazonaws.com",
            "SecurityGroups": [
                "sg-5943793c"
            ],
            "LoadBalancerName": "my-internal-load-balancer",
            "State": {
                "Code": "provisioning"
            },
            "LoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-internal-load-balancer/5b49b8d4303115c2"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Application Load Balancers のユーザーガイド」の「チュートリアル: AWS CLI を使用した Application Load Balancer の作成」を参照してください。

例 3: Network Load Balancer を作成するには

次の `create-load-balancer` の例は、インターネット向けの Network Load Balancer を作成し、指定されたサブネットのアベイラビリティーゾーンを有効化します。サブネットマッピング

を使用して、指定された Elastic IP アドレスを、アベイラビリティーゾーンのロードバランサーノードが使用するネットワークインターフェイスに関連付けます。

```
aws elbv2 create-load-balancer \
    --name my-network-load-balancer \
    --type network \
    --subnet-mappings SubnetId=subnet-b7d581c0,AllocationId=eipalloc-64d5890a
```

出力:

```
{
    "LoadBalancers": [
        {
            "Type": "network",
            "Scheme": "internet-facing",
            "IpAddressType": "ipv4",
            "VpcId": "vpc-3ac0fb5f",
            "AvailabilityZones": [
                {
                    "LoadBalancerAddresses": [
                        {
                            "IpAddress": "35.161.207.171",
                            "AllocationId": "eipalloc-64d5890a"
                        }
                    ],
                    "ZoneName": "us-west-2b",
                    "SubnetId": "subnet-5264e837"
                }
            ],
            "CreatedTime": "2017-10-15T22:41:25.657Z",
            "CanonicalHostedZoneId": "Z2P70J7EXAMPLE",
            "DNSName": "my-network-load-balancer-5d1b75f4f1cee11e.elb.us-
west-2.amazonaws.com",
            "LoadBalancerName": "my-network-load-balancer",
            "State": {
                "Code": "provisioning"
            },
            "LoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/net/my-network-load-balancer/5d1b75f4f1cee11e"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Network Load Balancers のユーザーガイド」の「チュートリアル: AWS CLI を使用して Network Load Balancer を作成する」を参照してください。

例 4: Gateway Load Balancer を作成するには

次の `create-load-balancer` の例は、Gateway Load Balancer を作成し、指定されたサブネットのアベイラビリティーゾーンを有効化します。

```
aws elbv2 create-load-balancer \
    --name my-gateway-load-balancer \
    --type gateway \
    --subnets subnet-dc83f691 subnet-a62583f9
```

出力:

```
{
    "LoadBalancers": [
        {
            "Type": "gateway",
            "VpcId": "vpc-838475fe",
            "AvailabilityZones": [
                {
                    "ZoneName": "us-east-1b",
                    "SubnetId": "subnet-a62583f9"
                },
            {
                    "ZoneName": "us-east-1a",
                    "SubnetId": "subnet-dc83f691"
                }
            ],
            "CreatedTime": "2021-07-14T19:33:43.324000+00:00",
            "LoadBalancerName": "my-gateway-load-balancer",
            "State": {
                "Code": "provisioning"
            },
            "LoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:850631746142:loadbalancer/gwy/my-gateway-load-balancer/dfbb5a7d32cdee79"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Gateway Load Balancers のユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した Gateway Load Balancer の開始方法」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateLoadBalancer」を参照してください。

### create-rule

次のコード例は、create-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: パス条件とフォワードアクションを使用してルールを作成するには

次の create-rule の例では、リクエストの URL に指定されたパターンが含まれる場合、指定されたターゲットグループへのリクエスト送信ルールを作成します。

```
aws elbv2 create-rule \
    --listener-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:listener/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2 \
    --priority 5 \
    --conditions file://conditions-pattern.json
    --actions Type=forward,TargetGroupArn=arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067
```

conditions-pattern.json の内容:

```
[
    {
        "Field": "path-pattern",
        "PathPatternConfig": {
            "Values": ["/images/*"]
        }
    }
]
```

例 2: ホスト条件と固定レスポンスを使用してルールを作成するには

次の create-rule の例では、ホストヘッダーのホスト名が指定されたホスト名と一致する場合に、固定されたレスポンスを提供するルールを作成します。

```
aws elbv2 create-rule \
```

```
    --listener-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:listener/app/
my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2 \
    --priority 10 \
    --conditions file://conditions-host.json \
    --actions file://actions-fixed-response.json
```

conditions-host.json の内容

```
[
  {
      "Field": "host-header",
      "HostHeaderConfig": {
          "Values": ["*.example.com"]
      }
  }
]
```

actions-fixed-response.json の内容

```
[
    {
        "Type": "fixed-response",
        "FixedResponseConfig": {
            "MessageBody": "Hello world",
            "StatusCode": "200",
            "ContentType": "text/plain"
        }
    }
]
```

例 3: ソース IP アドレス条件、認証アクション、転送アクションを使用してルールを作成するには

次の create-rule の例では、送信元 IP アドレスが指定された IP アドレスと一致する場合にユーザーを認証するルールを作成し、認証が成功した場合にリクエストを指定されたターゲットグループに転送します。

```
aws elbv2 create-rule \
    --listener-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:listener/app/
my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2 \
    --priority 20 \
```

```
    --conditions file://conditions-source-ip.json \
    --actions file://actions-authenticate.json
```

conditions-source-ip.json の内容

```
[
    {
        "Field": "source-ip",
        "SourceIpConfig": {
            "Values": ["192.0.2.0/24", "198.51.100.10/32"]
        }
    }
]
```

actions-authenticate.json の内容

```
[
    {
        "Type": "authenticate-oidc",
        "AuthenticateOidcConfig": {
            "Issuer": "https://idp-issuer.com",
            "AuthorizationEndpoint": "https://authorization-endpoint.com",
            "TokenEndpoint": "https://token-endpoint.com",
            "UserInfoEndpoint": "https://user-info-endpoint.com",
            "ClientId": "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz123456789",
            "ClientSecret": "12345678901234567890123456789O",
            "SessionCookieName": "my-cookie",
            "SessionTimeout": 3600,
            "Scope": "email",
            "AuthenticationRequestExtraParams": {
                "display": "page",
                "prompt": "login"
            },
            "OnUnauthenticatedRequest": "deny"
        },
        "Order": 1
    },
    {
        "Type": "forward",
        "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:880185128111:targetgroup/cli-test/642a97ecb0e0f26b",
        "Order": 2
    }
```

```
]
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateRule」を参照してください。

### create-target-group

次のコード例は、create-target-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Application Load Balancer のターゲットグループを作成するには

次の create-target-group の例は、Application Load Balancer のターゲットグループを作成し、インスタンス ID (ターゲットタイプは instance) でターゲットを登録します。このターゲットグループは HTTP プロトコル、ポート 80、および HTTP ターゲットグループのデフォルトのヘルスチェック設定を使用します。

```
aws elbv2 create-target-group \
    --name my-targets \
    --protocol HTTP \
    --port 80 \
    --target-type instance \
    --vpc-id vpc-3ac0fb5f
```

出力:

```
{
    "TargetGroups": [
        {
            "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067",
            "TargetGroupName": "my-targets",
            "Protocol": "HTTP",
            "Port": 80,
            "VpcId": "vpc-3ac0fb5f",
            "HealthCheckProtocol": "HTTP",
            "HealthCheckPort": "traffic-port",
            "HealthCheckEnabled": true,
            "HealthCheckIntervalSeconds": 30,
            "HealthCheckTimeoutSeconds": 5,
```

```
            "HealthyThresholdCount": 5,
            "UnhealthyThresholdCount": 2,
            "HealthCheckPath": "/",
            "Matcher": {
                "HttpCode": "200"
            },
            "TargetType": "instance",
            "ProtocolVersion": "HTTP1",
            "IpAddressType": "ipv4"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Application Load Balancers のユーザーガイド」の「ターゲットグループの作成」を参照してください。

例 2: Application Load Balancer から Lambda 関数にトラフィックをルーティングするターゲットグループを作成するには

次の `create-target-group` の例は、Application Load Balancer のターゲットグループを作成します。ターゲットは Lambda 関数 (ターゲットタイプは `lambda`) です。このターゲットグループのヘルスチェックは、デフォルトでは無効化されています。

```
aws elbv2 create-target-group \
    --name my-lambda-target \
    --target-type lambda
```

出力:

```
{
    "TargetGroups": [
        {
            "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-lambda-target/a3003e085dbb8ddc",
            "TargetGroupName": "my-lambda-target",
            "HealthCheckEnabled": false,
            "HealthCheckIntervalSeconds": 35,
            "HealthCheckTimeoutSeconds": 30,
            "HealthyThresholdCount": 5,
            "UnhealthyThresholdCount": 2,
            "HealthCheckPath": "/",
            "Matcher": {
```

```
                "HttpCode": "200"
            },
            "TargetType": "lambda",
            "IpAddressType": "ipv4"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Application Load Balancer ユーザーガイド」の「ターゲットとしての Lambda 関数」を参照してください。

例 3: Network Load Balancer のターゲットグループを作成するには

次の `create-target-group` の例は、Network Load Balancer のターゲットグループを作成し、IP アドレス (ターゲットタイプは `ip`) でターゲットを登録します。このターゲットグループは TCP プロトコル、ポート 80、および TCP ターゲットグループのデフォルトのヘルスチェック設定を使用します。

```
aws elbv2 create-target-group \
    --name my-ip-targets \
    --protocol TCP \
    --port 80 \
    --target-type ip \
    --vpc-id vpc-3ac0fb5f
```

出力:

```
{
    "TargetGroups": [
        {
            "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-ip-targets/b6bba954d1361c78",
            "TargetGroupName": "my-ip-targets",
            "Protocol": "TCP",
            "Port": 80,
            "VpcId": "vpc-3ac0fb5f",
            "HealthCheckEnabled": true,
            "HealthCheckProtocol": "TCP",
            "HealthCheckPort": "traffic-port",
            "HealthCheckIntervalSeconds": 30,
            "HealthCheckTimeoutSeconds": 10,
            "HealthyThresholdCount": 5,
```

```
            "UnhealthyThresholdCount": 2,
            "TargetType": "ip",
            "IpAddressType": "ipv4"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Network Load Balancer のユーザーガイド」の「Create a target group」を参照してください。

例 4: Network Load Balancer から Application Load Balancer にトラフィックをルーティングするターゲットグループを作成するには

次の `create-target-group` の例は、Network Load Balancer のターゲットグループを作成し、そこにターゲットとして (ターゲットタイプは `alb`) Application Load Balancer ををを登録します。

aws elbv2 create-target-group --name my-alb-target --protocol TCP --port 80 --target-type alb --vpc-id vpc-3ac0fb5f

出力:

```
{
    "TargetGroups": [
        {
            "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-alb-target/a3003e085dbb8ddc",
            "TargetGroupName": "my-alb-target",
            "Protocol": "TCP",
            "Port": 80,
            "VpcId": "vpc-838475fe",
            "HealthCheckProtocol": "HTTP",
            "HealthCheckPort": "traffic-port",
            "HealthCheckEnabled": true,
            "HealthCheckIntervalSeconds": 30,
            "HealthCheckTimeoutSeconds": 6,
            "HealthyThresholdCount": 5,
            "UnhealthyThresholdCount": 2,
            "HealthCheckPath": "/",
            "Matcher": {
                "HttpCode": "200-399"
            },
```

```
            "TargetType": "alb",
            "IpAddressType": "ipv4"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Network Load Balancer のユーザーガイド」の「Create a target group with an Application Load Balancer as the target」を参照してください。

例 5: Gateway Load Balancer のターゲットグループを作成するには

次の `create-target-group` の例は、Gateway Load Balancer のターゲットグループを作成します。ターゲットはインスタンスで、ターゲットグループのプロトコルは `GENEVE` です。

```
aws elbv2 create-target-group \
    --name my-glb-targetgroup \
    --protocol GENEVE \
    --port 6081 \
    --target-type instance \
    --vpc-id vpc-838475fe
```

出力:

```
{
    "TargetGroups": [
        {
            "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-glb-targetgroup/00c3d57eacd6f40b6f",
            "TargetGroupName": "my-glb-targetgroup",
            "Protocol": "GENEVE",
            "Port": 6081,
            "VpcId": "vpc-838475fe",
            "HealthCheckProtocol": "TCP",
            "HealthCheckPort": "80",
            "HealthCheckEnabled": true,
            "HealthCheckIntervalSeconds": 10,
            "HealthCheckTimeoutSeconds": 5,
            "HealthyThresholdCount": 5,
            "UnhealthyThresholdCount": 2,
            "TargetType": "instance"
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「Gateway Load Balancer ユーザーガイド」の「ターゲットグループの作成 <https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/gateway/create-target-group.html>`__」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateTargetGroup」を参照してください。

### delete-listener

次のコード例は、delete-listener を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リスナーを削除するには

以下の delete-listener 例は、指定されたリスナーを削除します。

```
aws elbv2 delete-listener \
    --listener-arn arn:aws:elasticloadbalancing:ua-west-2:123456789012:listener/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteListener」を参照してください。

### delete-load-balancer

次のコード例は、delete-load-balancer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロードバランサーを削除するには

次の delete-load-balancer の例は、指定されたロードバランサーを削除します。

```
aws elbv2 delete-load-balancer \
    --load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteLoadBalancer」を参照してください。

### delete-rule

次のコード例は、delete-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルールを削除するには

次の delete-rule の例は、指定されたルールを削除します。

```
aws elbv2 delete-rule \
    --rule-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:listener-rule/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2/1291d13826f405c3
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteRule」を参照してください。

### delete-target-group

次のコード例は、delete-target-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ターゲットグループを削除するには

次の delete-target-group の例は、指定されたターゲットグループを削除します。

```
aws elbv2 delete-target-group \
    --target-group-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Application Load Balancer ユーザーガイド」の「Delete a load balancer」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteTargetGroup」を参照してください。

### deregister-targets

次のコード例は、deregister-targets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ターゲットグループからターゲットの登録を解除するには

次の deregister-targets の例では、指定されたインスタンスを指定されたターゲットグループから削除します。

```
aws elbv2 deregister-targets \
    --target-group-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067 \
    --targets Id=i-1234567890abcdef0
```

例 2: ポートオーバーライドを使用して登録されたターゲットの登録を解除するには

次の deregister-targets の例では、ポートオーバーライドを使用して登録されたターゲットグループからインスタンスを削除します。

```
aws elbv2 deregister-targets \
    --target-group-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-internal-targets/3bb63f11dfb0faf9 \
    --targets Id=i-1234567890abcdef0,Port=80 Id=i-1234567890abcdef0,Port=766
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeregisterTargets」を参照してください。

### describe-account-limits

次のコード例は、describe-account-limits を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Elastic Load Balancing の制限を記述するには

次の describe-account-limits の例は、現在のリージョンの AWS アカウントの Elastic Load Balancing 制限を示しています。

```
aws elbv2 describe-account-limits
```

出力:


```
{
    "Limits": [
        {
            "Name": "target-groups",
            "Max": "3000"
        },
        {
            "Name": "targets-per-application-load-balancer",
            "Max": "1000"
        },
        {
            "Name": "listeners-per-application-load-balancer",
            "Max": "50"
        },
        {
            "Name": "rules-per-application-load-balancer",
            "Max": "100"
        },
        {
            "Name": "network-load-balancers",
            "Max": "50"
        },
        {
            "Name": "targets-per-network-load-balancer",
            "Max": "3000"
        },
        {
            "Name": "targets-per-availability-zone-per-network-load-balancer",
            "Max": "500"
        },
        {
            "Name": "listeners-per-network-load-balancer",
            "Max": "50"
        },
        {
            "Name": "condition-values-per-alb-rule",
            "Max": "5"
        },
        {
            "Name": "condition-wildcards-per-alb-rule",
            "Max": "5"
        },
```

```
        {
            "Name": "target-groups-per-application-load-balancer",
            "Max": "100"
        },
        {
            "Name": "target-groups-per-action-on-application-load-balancer",
            "Max": "5"
        },
        {
            "Name": "target-groups-per-action-on-network-load-balancer",
            "Max": "1"
        },
        {
            "Name": "certificates-per-application-load-balancer",
            "Max": "25"
        },
        {
            "Name": "certificates-per-network-load-balancer",
            "Max": "25"
        },
        {
            "Name": "targets-per-target-group",
            "Max": "1000"
        },
        {
            "Name": "target-id-registrations-per-application-load-balancer",
            "Max": "1000"
        },
        {
            "Name": "network-load-balancer-enis-per-vpc",
            "Max": "1200"
        },
        {
            "Name": "application-load-balancers",
            "Max": "50"
        },
        {
            "Name": "gateway-load-balancers",
            "Max": "100"
        },
        {
            "Name": "gateway-load-balancers-per-vpc",
            "Max": "100"
        },
```

```
        {
            "Name": "geneve-target-groups",
            "Max": "100"
        },
        {
            "Name": "targets-per-availability-zone-per-gateway-load-balancer",
            "Max": "300"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS 全般リファレンス」の「Quotas」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAccountLimits」を参照してください。

### describe-listener-certificates

次のコード例は、describe-listener-certificates を使用する方法を示しています。

AWS CLI

セキュアリスナーの証明書を記述するには

この例では、指定されたセキュアリスナーの証明書を記述します。

コマンド:

```
aws elbv2 describe-listener-certificates --listener-
arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:listener/app/my-load-
balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2
```

出力:

```
{
  "Certificates": [
      {
          "CertificateArn": "arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/5cc54884-f4a3-4072-80be-05b9ba72f705",
          "IsDefault": false
      },
      {
```

```
            "CertificateArn": "arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/3dcb0a41-bd72-4774-9ad9-756919c40557",
            "IsDefault": false
        },
        {
            "CertificateArn": "arn:aws:acm:us-west-2:123456789012:certificate/
fe59da96-6f58-4a22-8eed-6d0d50477e1d",
            "IsDefault": true
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeListenerCertificates」を参照してください。

### describe-listeners

次のコード例は、describe-listeners を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リスナーを記述するには

この例では、指定されたリスナーを記述します。

コマンド:

```
aws elbv2 describe-listeners --listener-arns arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:listener/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2
```

出力:

```
{
    "Listeners": [
        {
            "Port": 80,
            "Protocol": "HTTP",
            "DefaultActions": [
                {
                    "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067",
```

```
                "Type": "forward"
            }
        ],
        "LoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188",
        "ListenerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:listener/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2"
    }
  ]
}
```

ロードバランサーのリスナーを記述するには

この例は、指定されたロードバランサーのリスナーを記述します。

コマンド:

```
aws elbv2 describe-listeners --load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188
```

出力:

```
{
  "Listeners": [
      {
          "Port": 443,
          "Protocol": "HTTPS",
          "DefaultActions": [
              {
                  "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067",
                  "Type": "forward"
              }
          ],
          "SslPolicy": "ELBSecurityPolicy-2015-05",
          "Certificates": [
              {
                  "CertificateArn": "arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/
my-server-cert"
              }
          ],
          "LoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188",
```

```
            "ListenerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:listener/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/0467ef3c8400ae65"
        },
        {
            "Port": 80,
            "Protocol": "HTTP",
            "DefaultActions": [
                {
                    "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067",
                    "Type": "forward"
                }
            ],
            "LoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188",
            "ListenerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:listener/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeListeners」を参照してください。

### describe-load-balancer-attributes

次のコード例は、describe-load-balancer-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロードバランサー属性を記述するには

次の describe-load-balancer-attributes の例では、指定されたロードバランサーの属性を表示します。

```
aws elbv2 describe-load-balancer-attributes \
    --load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188
```

次の出力例は、Application Load Balancer の属性を示しています。

```
{
```

```
    "Attributes": [
        {
            "Value": "false",
            "Key": "access_logs.s3.enabled"
        },
        {
            "Value": "",
            "Key": "access_logs.s3.bucket"
        },
        {
            "Value": "",
            "Key": "access_logs.s3.prefix"
        },
        {
            "Value": "60",
            "Key": "idle_timeout.timeout_seconds"
        },
        {
            "Value": "false",
            "Key": "deletion_protection.enabled"
        },
        {
            "Value": "true",
            "Key": "routing.http2.enabled"
        }
    ]
}
```

次の出力例には、Network Load Balancer の属性が含まれています。

```
{
    "Attributes": [
        {
            "Value": "false",
            "Key": "access_logs.s3.enabled"
        },
        {
            "Value": "",
            "Key": "access_logs.s3.bucket"
        },
        {
            "Value": "",
            "Key": "access_logs.s3.prefix"
```

```
        },
        {
            "Value": "false",
            "Key": "deletion_protection.enabled"
        },
        {
            "Value": "false",
            "Key": "load_balancing.cross_zone.enabled"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeLoadBalancerAttributes」を参照してください。

### `describe-load-balancers`

次のコード例は、`describe-load-balancers` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロードバランサーを記述するには

この例は、指定されたロードバランサーを記述します。

コマンド:

```
aws elbv2 describe-load-balancers --load-balancer-
arns arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-
balancer/50dc6c495c0c9188
```

出力:

```
{
  "LoadBalancers": [
      {
          "Type": "application",
          "Scheme": "internet-facing",
          "IpAddressType": "ipv4",
          "VpcId": "vpc-3ac0fb5f",
          "AvailabilityZones": [
              {
                  "ZoneName": "us-west-2a",
```

```
                "SubnetId": "subnet-8360a9e7"
            },
            {
                "ZoneName": "us-west-2b",
                "SubnetId": "subnet-b7d581c0"
            }
        ],
        "CreatedTime": "2016-03-25T21:26:12.920Z",
        "CanonicalHostedZoneId": "Z2P70J7EXAMPLE",
        "DNSName": "my-load-balancer-424835706.us-west-2.elb.amazonaws.com",
        "SecurityGroups": [
            "sg-5943793c"
        ],
        "LoadBalancerName": "my-load-balancer",
        "State": {
            "Code": "active"
        },
        "LoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188"
      }
  ]
}
```

すべてのロードバランサーを記述するには

この例は、すべてのロードバランサーを記述します。

コマンド:

```
aws elbv2 describe-load-balancers
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeLoadBalancers」を参照してください。

### describe-rules

次のコード例は、describe-rules を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ルールを記述するには

次の describe-rules の例は、指定されたルールの詳細情報を表示します。

```
aws elbv2 describe-rules \
    --rule-arns arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:listener-rule/
app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2/9683b2d02a6cabee
```

例 2: リスナーのルールを記述するには

次の describe-rules の例は、指定されたリスナーのルールの詳細を表示します。出力には、デフォルトのルールと、追加したその他のルールが含まれます。

```
aws elbv2 describe-rules \
    --listener-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:listener/app/
my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeRules」を参照してください。

### describe-ssl-policies

次のコード例は、describe-ssl-policies を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ロードバランサータイプ別に SSL ネゴシエーションに使用されるポリシーを一覧表示するには

次の describe-ssl-policies の例は、Application Load Balancer との SSL ネゴシエーションに使用できるポリシーの名前を示しています。例では、--query パラメータを使用してポリシーの名前のみを表示しています。

```
aws elbv2 describe-ssl-policies \
    --load-balancer-type application \
    --query SslPolicies[*].Name
```

出力:

```
[
    "ELBSecurityPolicy-2016-08",
    "ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-2021-06",
    "ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Res-2021-06",
    "ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Ext1-2021-06",
```

```
    "ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Ext2-2021-06",
    "ELBSecurityPolicy-TLS13-1-1-2021-06",
    "ELBSecurityPolicy-TLS13-1-0-2021-06",
    "ELBSecurityPolicy-TLS13-1-3-2021-06",
    "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01",
    "ELBSecurityPolicy-TLS-1-1-2017-01",
    "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-Ext-2018-06",
    "ELBSecurityPolicy-FS-2018-06",
    "ELBSecurityPolicy-2015-05",
    "ELBSecurityPolicy-TLS-1-0-2015-04",
    "ELBSecurityPolicy-FS-1-2-Res-2019-08",
    "ELBSecurityPolicy-FS-1-1-2019-08",
    "ELBSecurityPolicy-FS-1-2-2019-08",
    "ELBSecurityPolicy-FS-1-2-Res-2020-10"
]
```

例 2: 特定のプロトコルをサポートするポリシーを一覧表示するには

次の describe-ssl-policies の例は、TLS 1.3 プロトコルをサポートするポリシーの名前を示しています。例では、--query パラメータを使用してポリシーの名前のみを表示しています。

```
aws elbv2 describe-ssl-policies \
    --load-balancer-type application \
    --query SslPolicies[?contains(SslProtocols,'TLSv1.3')].Name
```

出力:

```
[
    "ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-2021-06",
    "ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Res-2021-06",
    "ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Ext1-2021-06",
    "ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Ext2-2021-06",
    "ELBSecurityPolicy-TLS13-1-1-2021-06",
    "ELBSecurityPolicy-TLS13-1-0-2021-06",
    "ELBSecurityPolicy-TLS13-1-3-2021-06"
]
```

例 3: ポリシーの暗号を表示するには

次の describe-ssl-policies の例では、指定されたポリシーの暗号の名前を表示します。例では、--query パラメータを使用して暗号の名前のみを表示しています。リスト内の最初の暗号の優先度は 1 で、残りの暗号は優先順位が付けられています。

```
aws elbv2 describe-ssl-policies \
    --names ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-2021-06 \
    --query SslPolicies[*].Ciphers[*].Name
```

出力:

```
[
    "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
    "TLS_AES_256_GCM_SHA384",
    "TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256",
    "ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256",
    "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
    "ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256",
    "ECDHE-RSA-AES128-SHA256",
    "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384",
    "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384",
    "ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384",
    "ECDHE-RSA-AES256-SHA384"
]
```

詳細については、「Application Load Balancer のユーザーガイド」の「セキュリティポリシー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeSslPolicies」を参照してください。

### describe-tags

次のコード例は、describe-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロードバランサーに割り当てられたタグを記述するには

この例では、指定されたロードバランサーに割り当てられたタグを記述します。

コマンド:

```
aws elbv2 describe-tags --resource-arns arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188
```

出力:

```
{
  "TagDescriptions": [
      {
          "ResourceArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188",
          "Tags": [
              {
                  "Value": "lima",
                  "Key": "project"
              },
              {
                  "Value": "digital-media",
                  "Key": "department"
              }
          ]
      }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTags」を参照してください。

### describe-target-group-attributes

次のコード例は、describe-target-group-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ターゲットグループ属性を記述するには

次の describe-target-group-attributes の例では、指定したターゲットグループの属性を表示します。

```
aws elbv2 describe-target-group-attributes \
    --target-group-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067
```

プロトコルが HTTP または HTTPS で、ターゲットタイプが instance または ip の場合、出力には属性が含まれます。

```
{
    "Attributes": [
        {
            "Value": "false",
            "Key": "stickiness.enabled"
        },
        {
            "Value": "300",
            "Key": "deregistration_delay.timeout_seconds"
        },
        {
            "Value": "lb_cookie",
            "Key": "stickiness.type"
        },
        {
            "Value": "86400",
            "Key": "stickiness.lb_cookie.duration_seconds"
        },
        {
            "Value": "0",
            "Key": "slow_start.duration_seconds"
        }
    ]
}
```

プロトコルが HTTP または HTTPS で、ターゲットタイプが lambda の場合、次の出力には属性が含まれます。

```
{
    "Attributes": [
        {
            "Value": "false",
            "Key": "lambda.multi_value_headers.enabled"
        }
    ]
}
```

次の出力には、プロトコルが TCP、TLS、UDP、または TCP_UDP の場合の属性が含まれます。

```
{
    "Attributes": [
        {
```

```
            "Value": "false",
            "Key": "proxy_protocol_v2.enabled"
        },
        {
            "Value": "300",
            "Key": "deregistration_delay.timeout_seconds"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTargetGroupAttributes」を参照してください。

### describe-target-groups

次のコード例は、describe-target-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ターゲットグループを記述するには

次の describe-target-groups の例は、指定されたターゲットグループの詳細情報を表示します。

```
aws elbv2 describe-target-groups \
    --target-group-arns arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067
```

出力:

```
{
    "TargetGroups": [
        {
            "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067",
            "TargetGroupName": "my-targets",
            "Protocol": "HTTP",
            "Port": 80,
            "VpcId": "vpc-3ac0fb5f",
            "HealthCheckProtocol": "HTTP",
            "HealthCheckPort": "traffic-port",
```

```
            "HealthCheckEnabled": true,
            "HealthCheckIntervalSeconds": 30,
            "HealthCheckTimeoutSeconds": 5,
            "HealthyThresholdCount": 5,
            "UnhealthyThresholdCount": 2,
            "HealthCheckPath": "/",
            "Matcher": {
                "HttpCode": "200"
            },
            "LoadBalancerArns": [
                "arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:loadbalancer/
app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188"
            ],
            "TargetType": "instance",
            "ProtocolVersion": "HTTP1",
            "IpAddressType": "ipv4"
        }
    ]
}
```

例 2: ロードバランサーのすべてのターゲットグループを記述するには

次の describe-target-groups の例は、指定されたロードバランサーのすべてのターゲットグループの詳細情報を表示します。例では、--query パラメータを使用してターゲットグループの名前のみを表示しています。

```
aws elbv2 describe-target-groups \
    --load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188 \
    --query TargetGroups[*].TargetGroupName
```

出力:

```
[
    "my-instance-targets",
    "my-ip-targets",
    "my-lambda-target"
]
```

詳細については、「Application Load Balancer ガイド」の「ターゲットグループ」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeTargetGroups」を参照してください。

### describe-target-health

次のコード例は、describe-target-health を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ターゲットグループのターゲットのヘルスを記述するには

次の describe-target-health の例は、指定されたターゲットグループのターゲットのヘルスの詳細情報を表示します。これらのターゲットは正常です。

```
aws elbv2 describe-target-health \
    --target-group-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067
```

出力:

```
{
    "TargetHealthDescriptions": [
        {
            "HealthCheckPort": "80",
            "Target": {
                "Id": "i-ceddcd4d",
                "Port": 80
            },
            "TargetHealth": {
                "State": "healthy"
            }
        },
        {
            "HealthCheckPort": "80",
            "Target": {
                "Id": "i-0f76fade",
                "Port": 80
            },
            "TargetHealth": {
                "State": "healthy"
            }
        }
```

```
    ]
}
```

例 2: ターゲットのヘルスを記述するには

次の describe-target-health の例は、指定されたターゲットのヘルスの詳細情報を表示します。このターゲットは正常です。

```
aws elbv2 describe-target-health \
    --targets Id=i-0f76fade,Port=80 \
    --target-group-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067
```

出力:

```
{
    "TargetHealthDescriptions": [
        {
            "HealthCheckPort": "80",
            "Target": {
                "Id": "i-0f76fade",
                "Port": 80
            },
            "TargetHealth": {
                "State": "healthy"
            }
        }
    ]
}
```

次の出力例は、リスナーのアクションでターゲットグループが指定されていないターゲットの出力です。このターゲットはロードバランサーからのトラフィックを受信できません。

```
{
    "TargetHealthDescriptions": [
    {
        "HealthCheckPort": "80",
        "Target": {
            "Id": "i-0f76fade",
            "Port": 80
        },
            "TargetHealth": {
```

```
                "State": "unused",
                "Reason": "Target.NotInUse",
                "Description": "Target group is not configured to receive traffic
 from the load balancer"
            }
        }
    ]
}
```

次の例は、リスナーのアクションでターゲットグループが指定されたばかりのターゲットの出力です。このターゲットは現在登録中です。

```
{
    "TargetHealthDescriptions": [
        {
            "HealthCheckPort": "80",
            "Target": {
                "Id": "i-0f76fade",
                "Port": 80
            },
            "TargetHealth": {
                "State": "initial",
                "Reason": "Elb.RegistrationInProgress",
                "Description": "Target registration is in progress"
            }
        }
    ]
}
```

次の例は、正常でないターゲットの出力です。

```
{
    "TargetHealthDescriptions": [
        {
            "HealthCheckPort": "80",
            "Target": {
                "Id": "i-0f76fade",
                "Port": 80
            },
            "TargetHealth": {
                "State": "unhealthy",
                "Reason": "Target.Timeout",
                "Description": "Connection to target timed out"
```

```
            }
        }
    ]
}
```

以下は、ターゲットが Lambda 関数で、ヘルスチェックが無効化されている出力の例です。

```
{
    "TargetHealthDescriptions": [
        {
            "Target": {
                "Id": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function",
                "AvailabilityZone": "all",
            },
            "TargetHealth": {
                "State": "unavailable",
                "Reason": "Target.HealthCheckDisabled",
                "Description": "Health checks are not enabled for this target"
            }
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeTargetHealth」を参照してください。

### modify-listener

次のコード例は、modify-listener を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: デフォルトのアクションを転送アクションに変更するには

次の modify-listener の例では、デフォルトのアクションを指定されたリスナーの forward アクションに変更します。

```
aws elbv2 modify-listener \
    --listener-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:listener/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2 \
    --default-actions Type=forward,TargetGroupArn=arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:targetgroup/my-new-targets/2453ed029918f21f
```

出力:

```
{
    "Listeners": [
        {
            "ListenerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:listener/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/
f2f7dc8efc522ab2",
            "LoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188",
            "Protocol": "HTTP",
            "Port": 80,
            "DefaultActions": [
                {
                    "Type": "forward",
                    "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-new-targets/2453ed029918f21f"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

例 2: デフォルトのアクションをリダイレクトアクションに変更するには

次の modify-listener の例では、デフォルトのアクションを指定されたリスナーの redirect アクションに変更します。

```
aws elbv2 modify-listener \
    --listener-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:listener/app/
my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2 \
    --default-actions Type=redirect,
 RedirectConfig='{Protocol=HTTPS,StatusCode=HTTP_302}'
```

出力:

```
{
    "Listeners": [
        {
            "ListenerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:listener/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/
f2f7dc8efc522ab2",
```

```
            "LoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188",
            "Protocol": "HTTP",
            "Port": 80,
            "DefaultActions": [
                {
                    "Type": "redirect",
                    "RedirectConfig": {
                        "Protocol": "HTTPS",
                        "Port": "#{port}",
                        "Host": "#{host}",
                        "Path": "/#{path}",
                        "Query": "#{query}",
                        "StatusCode": "HTTP_302",
                    }
                }
            ]
        }
    ]
}
```

例 3: サーバー証明書を変更するには

次の modify-listener の例では、指定された HTTPS リスナーのサーバー証明書を変更します。

```
aws elbv2 modify-listener \
    --listener-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:listener/app/
my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/0467ef3c8400ae65 \
    --certificates CertificateArn=arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/my-
new-server-cert
```

出力:

```
{
    "Listeners": [
        {
            "ListenerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:listener/app/my-load-
balancer/50dc6c495c0c9188/0467ef3c8400ae65",
            "LoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188",
            "Protocol": "HTTPS",
```

```
            "Port": 443,
            "DefaultActions": [
                {
                    "Type": "forward",
                    "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067"
                }
            ],
            "SslPolicy": "ELBSecurityPolicy-2015-05",
            "Certificates": [
                {
                    "CertificateArn": "arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/
my-new-server-cert"
                }
            ],
        }
    ]
}
```

詳細については、「Application Load Balancer のユーザーガイド」の「リスナールール」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyListener」を参照してください。

### `modify-load-balancer-attributes`

次のコード例は、`modify-load-balancer-attributes` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

削除保護を有効にするには

この例では、指定されたロードバランサーの削除保護を有効にします。

コマンド:

```
aws elbv2 modify-load-balancer-attributes --load-balancer-
arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-
balancer/50dc6c495c0c9188 --attributes Key=deletion_protection.enabled,Value=true
```

出力:

```
{
  "Attributes": [
      {
          "Value": "true",
          "Key": "deletion_protection.enabled"
      },
      {
          "Value": "false",
          "Key": "access_logs.s3.enabled"
      },
      {
          "Value": "60",
          "Key": "idle_timeout.timeout_seconds"
      },
      {
          "Value": "",
          "Key": "access_logs.s3.prefix"
      },
      {
          "Value": "",
          "Key": "access_logs.s3.bucket"
      }
  ]
}
```

アイドルタイムアウトを変更するには

この例では、指定されたロードバランサーのアイドルタイムアウト値を変更します。

コマンド:

```
aws elbv2 modify-load-balancer-attributes --load-balancer-
arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-
balancer/50dc6c495c0c9188 --attributes Key=idle_timeout.timeout_seconds,Value=30
```

出力:

```
{
  "Attributes": [
      {
          "Value": "30",
          "Key": "idle_timeout.timeout_seconds"
```

```
        },
        {
            "Value": "false",
            "Key": "access_logs.s3.enabled"
        },
        {
            "Value": "",
            "Key": "access_logs.s3.prefix"
        },
        {
            "Value": "true",
            "Key": "deletion_protection.enabled"
        },
        {
            "Value": "",
            "Key": "access_logs.s3.bucket"
        }
    ]
}
```

アクセスログを有効にするには

この例では、指定されたロードバランサーのアクセスログを有効にします。S3 バケットはロードバランサーと同じリージョンに存在し、Elastic Load Balancing サービスへのアクセスを許可するポリシーがアタッチされている必要があることに注意してください。

コマンド:

```
aws elbv2 modify-load-balancer-attributes --load-balancer-
arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-
balancer/50dc6c495c0c9188 --
attributes Key=access_logs.s3.enabled,Value=true Key=access_logs.s3.bucket,Value=my-
loadbalancer-logs Key=access_logs.s3.prefix,Value=myapp
```

出力:

```
{
    "Attributes": [
        {
            "Value": "true",
            "Key": "access_logs.s3.enabled"
        },
        {
```

```
            "Value": "my-load-balancer-logs",
            "Key": "access_logs.s3.bucket"
        },
        {
            "Value": "myapp",
            "Key": "access_logs.s3.prefix"
        },
        {
            "Value": "60",
            "Key": "idle_timeout.timeout_seconds"
        },
        {
            "Value": "false",
            "Key": "deletion_protection.enabled"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyLoadBalancerAttributes」を参照してください。

### `modify-rule`

次のコード例は、`modify-rule` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルールを変更するには

次の `modify-rule` の例では、指定されたルールのアクションと条件を更新します。

```
aws elbv2 modify-rule \
  --actions Type=forward,TargetGroupArn=arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067 \
  --conditions Field=path-pattern,Values='/images/*'
  --rule-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:listener-rule/app/
my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2/9683b2d02a6cabee
```

出力:

```
{
    "Rules": [
```

```
        {
            "Priority": "10",
            "Conditions": [
                {
                    "Field": "path-pattern",
                    "Values": [
                        "/images/*"
                    ]
                }
            ],
            "RuleArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:listener-rule/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/
f2f7dc8efc522ab2/9683b2d02a6cabee",
            "IsDefault": false,
            "Actions": [
                {
                    "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067",
                    "Type": "forward"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyRule」を参照してください。

### modify-target-group-attributes

次のコード例は、modify-target-group-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

登録解除遅延タイムアウトを変更するには

この例では、登録解除遅延タイムアウトを指定されたターゲットグループの指定された値に設定します。

コマンド:

```
aws elbv2 modify-target-group-attributes --target-group-
arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:targetgroup/my-
```

```
targets/73e2d6bc24d8a067 --
attributes Key=deregistration_delay.timeout_seconds,Value=600
```

出力:

```
{
  "Attributes": [
      {
          "Value": "false",
          "Key": "stickiness.enabled"
      },
      {
          "Value": "600",
          "Key": "deregistration_delay.timeout_seconds"
      },
      {
          "Value": "lb_cookie",
          "Key": "stickiness.type"
      },
      {
          "Value": "86400",
          "Key": "stickiness.lb_cookie.duration_seconds"
      }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyTargetGroupAttributes」を参照してください。

### `modify-target-group`

次のコード例は、`modify-target-group` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ターゲットグループのヘルスチェック設定を変更するには

次の `modify-target-group` の例では、指定されたターゲットグループのターゲットのヘルスを評価するために使用されるヘルスチェックの設定を変更します。CLI がカンマを解析する方法により、二重引用符ではなく一重引用符で `--matcher` オプションの範囲を囲む必要があることに注意してください。

```
aws elbv2 modify-target-group \
    --target-group-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-https-targets/2453ed029918f21f \
    --health-check-protocol HTTPS \
    --health-check-port 443 \
    --matcher HttpCode='200,299'
```

出力:

```
{
    "TargetGroups": [
        {
            "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-https-targets/2453ed029918f21f",
            "TargetGroupName": "my-https-targets",
            "Protocol": "HTTPS",
            "Port": 443,
            "VpcId": "vpc-3ac0fb5f",
            "HealthCheckProtocol": "HTTPS",
            "HealthCheckPort": "443",
            "HealthCheckEnabled": true,
            "HealthCheckIntervalSeconds": 30,
            "HealthCheckTimeoutSeconds": 5,
            "HealthyThresholdCount": 5,
            "UnhealthyThresholdCount": 2,
            "Matcher": {
                "HttpCode": "200,299"
            },
            "LoadBalancerArns": [
                "arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:loadbalancer/
app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188"
            ],
            "TargetType": "instance",
            "ProtocolVersion": "HTTP1",
            "IpAddressType": "ipv4"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Application Load Balancer ガイド」の「ターゲットグループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyTargetGroup」を参照してください。

### register-targets

次のコード例は、register-targets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: インスタンス ID でターゲットグループにターゲットを登録するには

次の register-targets の例では、指定されたインスタンスをターゲットグループに登録します。ターゲットグループは、instance のターゲットタイプを持つ必要があります。

```
aws elbv2 register-targets \
    --target-group-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067 \
    --targets Id=i-1234567890abcdef0 Id=i-0abcdef1234567890
```

例 2: ポートオーバーライドを使用してターゲットをターゲットグループに登録するには

次の register-targets の例では、複数のポートを使用して、指定されたインスタンスをターゲットグループに登録します。これにより、ターゲットグループのターゲットと同じインスタンスにコンテナを登録できます。

```
aws elbv2 register-targets \
    --target-group-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-internal-targets/3bb63f11dfb0faf9 \
    --targets Id=i-0598c7d356eba48d7,Port=80 Id=i-0598c7d356eba48d7,Port=766
```

例 3: IP アドレスでターゲットグループにターゲットを登録するには

次の register-targets の例では、指定された IP アドレスをターゲットグループに登録します。ターゲットグループは、ip のターゲットタイプを持つ必要があります。

```
aws elbv2 register-targets \
    --target-group-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-tcp-ip-targets/8518e899d173178f \
    --targets Id=10.0.1.15 Id=10.0.1.23
```

例 4: Lambda 関数をターゲットとして登録するには

次の register-targets の例では、指定された IP アドレスをターゲットグループに登録します。ターゲットグループは、lambda のターゲットタイプを持つ必要があります。Lambda 関数を呼び出すには、Elastic Load Balancing のアクセス許可が必要です。

```
aws elbv2 register-targets \
    --target-group-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-tcp-ip-targets/8518e899d173178f \
    --targets Id=arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegisterTargets」を参照してください。

### remove-listener-certificates

次のコード例は、remove-listener-certificates を使用する方法を示しています。

AWS CLI

セキュアリスナーから証明書を削除するには

この例では、指定された証明書を指定されたセキュアリスナーから削除します。

コマンド:

```
aws elbv2 remove-listener-certificates --listener-
arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:listener/
app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2 --
certificates CertificateArn=arn:aws:acm:us-west-2:123456789012:certificate/5cc54884-
f4a3-4072-80be-05b9ba72f705
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemoveListenerCertificates」を参照してください。

### remove-tags

次のコード例は、remove-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロードバランサーからタグを削除するには

次の remove-tags の例では、指定されたロードバランサーから project と department タグを削除します。

```
aws elbv2 remove-tags \
    --resource-arns arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188 \
    --tag-keys project department
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemoveTags」を参照してください。

### set-ip-address-type

次のコード例は、set-ip-address-type を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロードバランサーのアドレスタイプを設定するには

この例では、指定されたロードバランサーのアドレスタイプを dualstack に設定します。ロードバランサーサブネットには IPv6 CIDR ブロックが関連付けられている必要があります。

コマンド:

```
aws elbv2 set-ip-address-type --load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188 --ip-address-type dualstack
```

出力:

```
{
    "IpAddressType": "dualstack"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetIpAddressType」を参照してください。

### set-rule-priorities

次のコード例は、set-rule-priorities を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルールの優先度を設定するには

この例では、指定されたルールの優先度を設定します。

コマンド:

```
aws elbv2 set-rule-priorities --rule-
priorities RuleArn=arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:listener-
rule/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/
f2f7dc8efc522ab2/1291d13826f405c3,Priority=5
```

出力:

```
{
  "Rules": [
      {
          "Priority": "5",
          "Conditions": [
              {
                  "Field": "path-pattern",
                  "Values": [
                      "/img/*"
                  ]
              }
          ],
          "RuleArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:listener-
rule/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2/1291d13826f405c3",
          "IsDefault": false,
          "Actions": [
              {
                  "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067",
                  "Type": "forward"
              }
          ]
      }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetRulePriorities」を参照してください。

### set-security-groups

次のコード例は、set-security-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

セキュリティグループをロードバランサーに関連付けるには

この例では、指定されたセキュリティグループを指定されたロードバランサーに関連付けます。

コマンド:

```
aws elbv2 set-security-groups --load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188 --security-groups sg-5943793c
```

出力:

```
{
  "SecurityGroupIds": [
      "sg-5943793c"
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetSecurityGroups」を参照してください。

### set-subnets

次のコード例は、set-subnets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロードバランサーのアベイラビリティーゾーンを有効にするには

この例では、指定されたロードバランサーの指定されたサブネットのアベイラビリティーゾーンを有効にします。

コマンド:

```
aws elbv2 set-subnets --load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188 --
subnets subnet-8360a9e7 subnet-b7d581c0
```

出力:

```
{
  "AvailabilityZones": [
      {
          "SubnetId": "subnet-8360a9e7",
          "ZoneName": "us-west-2a"
      },
      {
          "SubnetId": "subnet-b7d581c0",
          "ZoneName": "us-west-2b"
      }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetSubnets」を参照してください。

## AWS CLI を使用した ElastiCache の例

次のコード例は、ElastiCache で AWS Command Line Interfaceを使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### add-tags-to-resource

次のコード例は、add-tags-to-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースにタグを追加するには

次の add-tags-to-resource の例では、クラスターまたはスナップショットリソースに最大 10 個のタグ、キーと値のペアを追加します。

```
aws elasticache add-tags-to-resource \
    --resource-name "arn:aws:elasticache:us-east-1:1234567890:cluster:my-mem-cluster" \
    --tags '{"20150202":15, "ElastiCache":"Service"}'
```

出力:

```
{
    "TagList": [
        {
            "Value": "20150202",
            "Key": "APIVersion"
        },
        {
            "Value": "ElastiCache",
            "Key": "Service"
        }
    ]
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Monitoring Costs with Cost Allocation Tags」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddTagsToResource」を参照してください。

### authorize-cache-security-group-ingress

次のコード例は、authorize-cache-security-group-ingress を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キャッシュセキュリティグループの進入を承認するには

次の authorize-cache-security-group-ingress の例では、キャッシュセキュリティグループへのネットワーク進入を許可します。

```
aws elasticache authorize-cache-security-group-ingress \
     --cache-security-group-name  "my-sec-grp" \
     --ec2-security-group-name "my-ec2-sec-grp" \
     --ec2-security-group-owner-id "1234567890"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Self-Service Updates in Amazon ElastiCache」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AuthorizeCacheSecurityGroupIngress」を参照してください。

### batch-apply-update-action

次のコード例は、batch-apply-update-action を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスの更新を適用するには

次の batch-apply-update-action の例では、Redis クラスターにサービス更新を適用します。

```
aws elasticache batch-apply-update-action \
    --service-update-name elc-xxxxx406-xxx \
    --replication-group-ids test-cluster
```

出力:

```
{
    "ProcessedUpdateActions": [
        {
            "ReplicationGroupId": "pat-cluster",
            "ServiceUpdateName": "elc-xxxxx406-xxx",
            "UpdateActionStatus": "waiting-to-start"
        }
    ],
    "UnprocessedUpdateActions": []
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Self-Service Updates in Amazon ElastiCache」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchApplyUpdateAction」を参照してください。

### batch-stop-update-action

次のコード例は、batch-stop-update-action を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスの更新を停止するには

次の batch-stop-update-action の例では、Redis クラスターにサービス更新を適用します。

```
aws elasticache batch-stop-update-action \
    --service-update-name elc-xxxxx406-xxx \
    --replication-group-ids test-cluster
```

出力:

```
{
    "ProcessedUpdateActions": [
        {
            "ReplicationGroupId": "pat-cluster",
            "ServiceUpdateName": "elc-xxxxx406-xxx",
            "UpdateActionStatus": "stopping"
        }
```

```
    ],
    "UnprocessedUpdateActions": []
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Self-Service Updates in Amazon ElastiCache」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchStopUpdateAction」を参照してください。

### copy-snapshot

次のコード例は、copy-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットをコピーするには

次の copy-snapshot の例では、既存のスナップショットのコピーを作成します。

```
aws elasticache copy-snapshot \
    --source-snapshot-name "my-snapshot" \
    --target-snapshot-name "my-snapshot-copy"
```

出力:

```
{
    "Snapshot":{
        "Engine": "redis",
        "CacheParameterGroupName": "default.redis3.2",
        "VpcId": "vpc-3820329f3",
        "CacheClusterId": "my-redis4",
        "SnapshotRetentionLimit": 7,
        "NumCacheNodes": 1,
        "SnapshotName": "my-snapshot-copy",
        "CacheClusterCreateTime": "2016-12-21T22:24:04.955Z",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "PreferredAvailabilityZone": "us-east-1c",
        "SnapshotStatus": "creating",
        "SnapshotSource": "manual",
        "SnapshotWindow": "07:00-08:00",
        "EngineVersion": "3.2.4",
```

```
        "NodeSnapshots": [
            {
                "CacheSize": "3 MB",
                "SnapshotCreateTime": "2016-12-28T07:00:52Z",
                "CacheNodeId": "0001",
                "CacheNodeCreateTime": "2016-12-21T22:24:04.955Z"
            }
        ],
        "CacheSubnetGroupName": "default",
        "Port": 6379,
        "PreferredMaintenanceWindow": "tue:09:30-tue:10:30",
        "CacheNodeType": "cache.m3.large"
    }
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「バックアップのエクスポート」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CopySnapshot」を参照してください。

### create-cache-cluster

次のコード例は、create-cache-cluster を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キャッシュクラスターを作成するには

次の create-cache-cluster の例では、Redis エンジンを使用してキャッシュクラスターを作成します。

```
aws elasticache create-cache-cluster \
    --cache-cluster-id "cluster-test" \
    --engine redis \
    --cache-node-type cache.m5.large \
    --num-cache-nodes 1
```

出力:

```
{
    "CacheCluster": {
```

```
        "CacheClusterId": "cluster-test",
        "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/
home#client-download:",
        "CacheNodeType": "cache.m5.large",
        "Engine": "redis",
        "EngineVersion": "5.0.5",
        "CacheClusterStatus": "creating",
        "NumCacheNodes": 1,
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:13:00-sat:14:00",
        "PendingModifiedValues": {},
        "CacheSecurityGroups": [],
        "CacheParameterGroup": {
            "CacheParameterGroupName": "default.redis5.0",
            "ParameterApplyStatus": "in-sync",
            "CacheNodeIdsToReboot": []
        },
        "CacheSubnetGroupName": "default",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "SnapshotRetentionLimit": 0,
        "SnapshotWindow": "06:30-07:30",
        "TransitEncryptionEnabled": false,
        "AtRestEncryptionEnabled": false
    }
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「クラスターの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateCacheCluster」を参照してください。

### `create-cache-parameter-group`

次のコード例は、`create-cache-parameter-group` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キャッシュパラメータグループを作成するには

次の `create-cache-parameter-group` の例では、新しい Amazon ElastiCache キャッシュパラメータグループを作成します。

```
aws elasticache create-cache-parameter-group \
```

```
    --cache-parameter-group-family "redis5.0" \
    --cache-parameter-group-name "mygroup" \
    --description "mygroup"
```

出力:

```
{
    "CacheParameterGroup": {
        "CacheParameterGroupName": "mygroup",
        "CacheParameterGroupFamily": "redis5.0",
        "Description": "my group"
    }
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「パラメータグループの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateCacheParameterGroup」を参照してください。

### create-cache-subnet-group

次のコード例は、create-cache-subnet-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キャッシュサブネットグループを作成するには

次の create-cache-subnet-group の例では、新しいキャッシュサブネットグループを作成します。

```
aws elasticache create-cache-subnet-group \
    --cache-subnet-group-name "mygroup" \
    --cache-subnet-group-description "my subnet group" \
    --subnet-ids "subnet-xxxxec4f"
```

出力:

```
{
    "CacheSubnetGroup": {
```

```
        "CacheSubnetGroupName": "mygroup",
        "CacheSubnetGroupDescription": "my subnet group",
        "VpcId": "vpc-a3e97cdb",
        "Subnets": [
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-xxxxec4f",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-west-2d"
                }
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「キャッシュサブネットグループの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateCacheSubnetGroup」を参照してください。

### create-global-replication-group

次のコード例は、create-global-replication-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グローバルレプリケーショングループを作成するには

次の create-global-replication-group の例では、新しいグローバルレプリケーショングループを作成します。

```
aws elasticache create-global-replication-group \
    --global-replication-group-id-suffix my-global-replication-group \
    --primary-replication-group-id my-primary-cluster
```

出力:

```
{
    "GlobalReplicationGroup": {
        "GlobalReplicationGroupId": "sgaui-my-global-replication-group",
        "GlobalReplicationGroupDescription": " ",
```

```
        "Status": "creating",
        "CacheNodeType": "cache.r5.large",
        "Engine": "redis",
        "EngineVersion": "5.0.6",
        "Members": [
            {
                "ReplicationGroupId": "my-primary-cluster",
                "ReplicationGroupRegion": "us-west-2",
                "Role": "PRIMARY",
                "AutomaticFailover": "enabled",
                "Status": "associating"
            }
        ],
        "ClusterEnabled": true,
        "GlobalNodeGroups": [
            {
                "GlobalNodeGroupId": "sgaui-my-global-replication-group-0001",
                "Slots": "0-16383"
            }
        ],
        "AuthTokenEnabled": false,
        "TransitEncryptionEnabled": false,
        "AtRestEncryptionEnabled": false
    }
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Replication Across AWS Regions Using Global Datastore」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateGlobalReplicationGroup」を参照してください。

### create-replication-group

次のコード例は、create-replication-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レプリケーションサブネットグループを作成するには

次の create-replication-group の例では、Redis (クラスターモードが無効) または Redis (クラスターモードが有効) レプリケーショングループを作成します。このオペレーションは Redis でのみ有効です。

```
aws elasticache create-replication-group \
    --replication-group-id "mygroup" \
    --replication-group-description "my group" \
    --engine "redis" \
    --cache-node-type "cache.m5.large"
```

出力:

```
{
    "ReplicationGroup": {
        "ReplicationGroupId": "mygroup",
        "Description": "my group",
        "Status": "creating",
        "PendingModifiedValues": {},
        "MemberClusters": [
            "mygroup-001"
        ],
        "AutomaticFailover": "disabled",
        "SnapshotRetentionLimit": 0,
        "SnapshotWindow": "06:00-07:00",
        "ClusterEnabled": false,
        "CacheNodeType": "cache.m5.large",
        "TransitEncryptionEnabled": false,
        "AtRestEncryptionEnabled": false
    }
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Creating a Redis Replication Group」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateReplicationGroup」を参照してください。

### create-snapshot

次のコード例は、create-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットを作成するには

次の create-snapshot の例では、Redis エンジンを使用してスナップショットを作成します。

```
aws elasticache create-snapshot \
    --snapshot-name mysnapshot \
    --cache-cluster-id cluster-test
```

出力:

```
{
    "Snapshot": {
        "SnapshotName": "mysnapshot",
        "CacheClusterId": "cluster-test",
        "SnapshotStatus": "creating",
        "SnapshotSource": "manual",
        "CacheNodeType": "cache.m5.large",
        "Engine": "redis",
        "EngineVersion": "5.0.5",
        "NumCacheNodes": 1,
        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
        "CacheClusterCreateTime": "2020-03-19T03:12:01.483Z",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:13:00-sat:14:00",
        "Port": 6379,
        "CacheParameterGroupName": "default.redis5.0",
        "CacheSubnetGroupName": "default",
        "VpcId": "vpc-a3e97cdb",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "SnapshotRetentionLimit": 0,
        "SnapshotWindow": "06:30-07:30",
        "NodeSnapshots": [
            {
                "CacheNodeId": "0001",
                "CacheSize": "",
                "CacheNodeCreateTime": "2020-03-19T03:12:01.483Z"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Backup and Restore for ElastiCache for Redis」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateSnapshot」を参照してください。

### create-user-group

次のコード例は、create-user-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーグループを作成するには

次の create-user-group の例では、新しいユーザーグループを作成します。

```
aws elasticache create-user-group \
    --user-group-id myusergroup \
    --engine redis \
    --user-ids default
```

出力:

```
{
    "UserGroupId": "myusergroup",
    "Status": "creating",
    "Engine": "redis",
    "UserIds": [
        "default"
    ],
    "ReplicationGroups": [],
    "ARN": "arn:aws:elasticache:us-west-2:xxxxxxxxxx52:usergroup:myusergroup"
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Authenticating Users with Role-Based Access Control (RBAC)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateUserGroup」を参照してください。

### create-user

次のコード例は、create-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーを作成するには

次の create-user の例では、新しいユーザーを作成します。

```
aws elasticache create-user \
    --user-id user1 \
    --user-name myUser \
    --passwords mYnuUzrpAxXw2rdzx \
    --engine redis \
    --access-string "on ~app::* -@all +@read"
```

出力:

```
{
    "UserId": "user2",
    "UserName": "myUser",
    "Status": "active",
    "Engine": "redis",
    "AccessString": "on ~app::* -@all +@read +@hash +@bitmap +@geo -setbit -bitfield
 -hset -hsetnx -hmset -hincrby -hincrbyfloat -hdel -bitop -geoadd -georadius -
georadiusbymember",
    "UserGroupIds": [],
    "Authentication": {
        "Type": "password",
        "PasswordCount": 1
    },
    "ARN": "arn:aws:elasticache:us-west-2:xxxxxxxxxx52:user:user2"
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Authenticating Users with Role-Based Access Control (RBAC)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateUser」を参照してください。

### decrease-node-groups-in-global-replication-group

次のコード例は、decrease-node-groups-in-global-replication-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グローバルレプリケーショングループ内のノードグループの数を減らすには

次の decrease-node-groups-in-global-replication-group は、Redis エンジンを使用してノードグループの数を減らします。

```
aws elasticache decrease-node-groups-in-global-replication-group \
    --global-replication-group-id sgaui-test \
    --node-group-count 1 \
    --apply-immediately \
    --global-node-groups-to-retain sgaui-test-0003
```

出力:

```
{
    "GlobalReplicationGroup":
    {
        "GlobalReplicationGroupId": "sgaui-test",
        "GlobalReplicationGroupDescription": "test",
        "Status": "modifying",
        "CacheNodeType": "cache.r5.large",
        "Engine": "redis",
        "EngineVersion": "5.0.6",
        "Members": [
            {
                "ReplicationGroupId": "test-2",
                "ReplicationGroupRegion": "us-east-1",
                "Role": "SECONDARY",
                "AutomaticFailover": "enabled",
                "Status": "associated"
            },
            {
                "ReplicationGroupId": "test-1",
                "ReplicationGroupRegion": "us-west-2",
                "Role": "PRIMARY",
                "AutomaticFailover": "enabled",
                "Status": "associated"
            }
        ],
        "ClusterEnabled": true,
        "GlobalNodeGroups": [
            {
                "GlobalNodeGroupId": "sgaui-test-0001",
                "Slots": "0-449,1816-5461"
            },
            {
```

```
                "GlobalNodeGroupId": "sgaui-test-0002",
                "Slots": "6827-10922"
            },
            {
                "GlobalNodeGroupId": "sgaui-test-0003",
                "Slots": "10923-14052,15418-16383"
            },
            {
                "GlobalNodeGroupId": "sgaui-test-0004",
                "Slots": "450-1815,5462-6826,14053-15417"
            }
        ],
        "AuthTokenEnabled": false,
        "TransitEncryptionEnabled": false,
        "AtRestEncryptionEnabled": false
    }
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Replication Across AWS Regions Using Global Datastore」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DecreaseNodeGroupsInGlobalReplicationGroup」を参照してください。

### decrease-replica-count

次のコード例は、decrease-replica-count を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レプリカ数を減らすには

次の decrease-replica-count の例では、Redis (クラスターモード無効化) レプリケーショングループのレプリカ数、または Redis (クラスターモード有効化) レプリケーショングループの 1 つ以上のノードグループ (シャード) のレプリカノードの数を動的に減らします。このオペレーションは、クラスターのダウンタイムなしで実行されます。

```
aws elasticache decrease-replica-count \
    --replication-group-id my-cluster \
    --apply-immediately  \
    --new-replica-count 2
```

出力:

```
{
    "ReplicationGroup": {
        "ReplicationGroupId": "my-cluster",
        "Description": " ",
        "Status": "modifying",
        "PendingModifiedValues": {},
        "MemberClusters": [
            "myrepliace",
            "my-cluster-001",
            "my-cluster-002",
            "my-cluster-003"
        ],
        "NodeGroups": [
            {
                "NodeGroupId": "0001",
                "Status": "modifying",
                "PrimaryEndpoint": {
                    "Address": "my-cluster.xxxxx.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                    "Port": 6379
                },
                "ReaderEndpoint": {
                    "Address": "my-cluster-
ro.xxxxx.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                    "Port": 6379
                },
                "NodeGroupMembers": [
                    {
                        "CacheClusterId": "myrepliace",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "ReadEndpoint": {
                            "Address":
 "myrepliace.xxxxx.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                            "Port": 6379
                        },
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
                        "CurrentRole": "replica"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "my-cluster-001",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "ReadEndpoint": {
```

```
                            "Address": "my-
cluster-001.xxxxx.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                            "Port": 6379
                        },
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
                        "CurrentRole": "primary"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "my-cluster-002",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "ReadEndpoint": {
                            "Address": "my-
cluster-002.xxxxx.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                            "Port": 6379
                        },
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
                        "CurrentRole": "replica"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "my-cluster-003",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "ReadEndpoint": {
                            "Address": "my-
cluster-003.xxxxx.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                            "Port": 6379
                        },
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
                        "CurrentRole": "replica"
                    }
                ]
            }
        ],
        "AutomaticFailover": "disabled",
        "SnapshotRetentionLimit": 0,
        "SnapshotWindow": "07:30-08:30",
        "ClusterEnabled": false,
        "CacheNodeType": "cache.r5.xlarge",
        "TransitEncryptionEnabled": false,
        "AtRestEncryptionEnabled": false
    }
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Changing the Number of Replicas」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DecreaseReplicaCount」を参照してください。

### `delete-cache-cluster`

次のコード例は、`delete-cache-cluster` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キャッシュクラスターを削除するには

次の `delete-cache-cluster` の例は、指定された以前にプロビジョニングされたクラスターを削除します。コマンドは、関連付けられたすべてのキャッシュノード、ノードエンドポイント、およびクラスター自体を削除します。このオペレーションから正常まレスポンスを受信すると、Amazon ElastiCache はただちにクラスターの削除を開始します。このオペレーションをキャンセルしたり、元に戻したりすることはできません。

このオペレーションは、次には無効です。

Redis (クラスターモードが有効) クラスター。レプリケーショングループの最後のリードレプリカであるクラスター。マルチ AZ モードが有効になっているノードグループ (シャード)。Redis (クラスターモードが有効) レプリケーショングループのクラスター。使用可能な状態ではないクラスター

```
aws elasticache delete-cache-cluster \
    --cache-cluster-id "my-cluster-002"
```

出力:

```
{
    "CacheCluster": {
        "CacheClusterId": "my-cluster-002",
        "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/
home#client-download:",
        "CacheNodeType": "cache.r5.xlarge",
        "Engine": "redis",
        "EngineVersion": "5.0.5",
        "CacheClusterStatus": "deleting",
        "NumCacheNodes": 1,
```

```
        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
        "CacheClusterCreateTime": "2019-11-26T03:35:04.546Z",
        "PreferredMaintenanceWindow": "mon:04:05-mon:05:05",
        "PendingModifiedValues": {},
        "NotificationConfiguration": {
            "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-x:xxxxxxx4152:My_Topic",
            "TopicStatus": "active"
        },
        "CacheSecurityGroups": [],
        "CacheParameterGroup": {
            "CacheParameterGroupName": "mygroup",
            "ParameterApplyStatus": "in-sync",
            "CacheNodeIdsToReboot": []
        },
        "CacheSubnetGroupName": "kxkxk",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "SecurityGroups": [
            {
                "SecurityGroupId": "sg-xxxxxxxxxx9836",
                "Status": "active"
            },
            {
                "SecurityGroupId": "sg-xxxxxxxxxxxx7b",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "ReplicationGroupId": "my-cluster",
        "SnapshotRetentionLimit": 0,
        "SnapshotWindow": "07:30-08:30",
        "TransitEncryptionEnabled": false,
        "AtRestEncryptionEnabled": false
    }
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Deleting a Cluster」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteCacheCluster」を参照してください。

### `delete-cache-parameter-group`

次のコード例は、`delete-cache-parameter-group` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キャッシュパラメータグループを削除するには

次の delete-cache-parameter-group の例では、指定されたキャッシュパラメータグループを削除します。キャッシュパラメータグループがキャッシュクラスターに関連付けられている場合は、そのキャッシュパラメータグループを削除できません。

```
aws elasticache delete-cache-parameter-group \
    --cache-parameter-group-name myparamgroup
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「パラメータグループの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteCacheParameterGroup」を参照してください。

### delete-cache-subnet-group

次のコード例は、delete-cache-subnet-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キャッシュサブネットグループを削除するには

次の delete-cache-subnet-group の例では、指定されたキャッシュサブネットグループを削除します。キャッシュサブネットグループが何らかのクラスターに関連付けられている場合は、そのキャッシュサブネットグループを削除できません。

```
aws elasticache delete-cache-subnet-group \
    --cache-subnet-group-name "mygroup"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Deleting a Subnet Group」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteCacheSubnetGroup」を参照してください。

### delete-global-replication-group

次のコード例は、delete-global-replication-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グローバルレプリケーショングループを削除するには

次の delete-global-replication-group の例では、新しいグローバルレプリケーショングループを削除します。

```
aws elasticache delete-global-replication-group \
    --global-replication-group-id my-global-replication-group \
    --retain-primary-replication-group
```

出力:

```
{
    "GlobalReplicationGroup": {
        "GlobalReplicationGroupId": "sgaui-my-grg",
        "GlobalReplicationGroupDescription": "my-grg",
        "Status": "deleting",
        "CacheNodeType": "cache.r5.large",
        "Engine": "redis",
        "EngineVersion": "5.0.6",
        "Members": [
            {
                "ReplicationGroupId": "my-cluster-grg",
                "ReplicationGroupRegion": "us-west-2",
                "Role": "PRIMARY",
                "AutomaticFailover": "enabled",
                "Status": "associated"
            }
        ],
        "ClusterEnabled": false,
        "AuthTokenEnabled": false,
        "TransitEncryptionEnabled": false,
        "AtRestEncryptionEnabled": false
    }
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Replication Across AWS Regions Using Global Datastore」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteGlobalReplicationGroup」を参照してください。

### delete-replication-group

次のコード例は、delete-replication-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レプリケーショングループを削除するには

次の delete-replication-group の例では、既存のレプリケーショングループを削除します。デフォルトでは、このオペレーションはプライマリ/プライマリとすべてのリードレプリカを含むレプリケーショングループ全体を削除します。レプリケーショングループにプライマリが 1 つしかない場合は、オプションでリードレプリカのみを削除し、RetainPrimaryCluster=true を設定してプライマリを保持できます。

このオペレーションから正常まレスポンスを受信すると、Amazon ElastiCache はただちに選択したリソースの削除を開始します。このオペレーションをキャンセルしたり、元に戻したりすることはできません。Redis にのみ有効です。

```
aws elasticache delete-replication-group \
    --replication-group-id "mygroup"
```

出力:

```
{
     "ReplicationGroup": {
         "ReplicationGroupId": "mygroup",
         "Description": "my group",
         "Status": "deleting",
         "PendingModifiedValues": {},
         "AutomaticFailover": "disabled",
         "SnapshotRetentionLimit": 0,
         "SnapshotWindow": "06:00-07:00",
         "TransitEncryptionEnabled": false,
         "AtRestEncryptionEnabled": false
     }
 }
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteReplicationGroup」を参照してください。

### delete-snapshot

次のコード例は、delete-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットを削除するには

次の delete-snapshot の例では、Redis エンジンを使用してスナップショットを削除しました。

```
aws elasticache delete-snapshot \
    --snapshot-name mysnapshot
```

出力:

```
{
    "Snapshot": {
        "SnapshotName": "my-cluster-snapshot",
        "ReplicationGroupId": "mycluster",
        "ReplicationGroupDescription": "mycluster",
        "SnapshotStatus": "deleting",
        "SnapshotSource": "manual",
        "CacheNodeType": "cache.r5.xlarge",
        "Engine": "redis",
        "EngineVersion": "5.0.5",
        "PreferredMaintenanceWindow": "thu:12:00-thu:13:00",
        "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:xxxxxxxxxxxxx152:My_Topic",
        "Port": 6379,
        "CacheParameterGroupName": "default.redis5.0.cluster.on",
        "CacheSubnetGroupName": "default",
        "VpcId": "vpc-a3e97cdb",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "SnapshotRetentionLimit": 1,
        "SnapshotWindow": "13:00-14:00",
        "NumNodeGroups": 4,
        "AutomaticFailover": "enabled",
        "NodeSnapshots": [
            {
```

```
                "CacheClusterId": "mycluster-0002-003",
                "NodeGroupId": "0002",
                "CacheNodeId": "0001",
                "CacheSize": "6 MB",
                "CacheNodeCreateTime": "2020-06-18T00:05:44.719000+00:00",
                "SnapshotCreateTime": "2020-06-25T20:34:30+00:00"
            },
            {
                "CacheClusterId": "mycluster-0003-003",
                "NodeGroupId": "0003",
                "CacheNodeId": "0001",
                "CacheSize": "6 MB",
                "CacheNodeCreateTime": "2019-12-05T19:13:15.912000+00:00",
                "SnapshotCreateTime": "2020-06-25T20:34:30+00:00"
            },
            {
                "CacheClusterId": "mycluster-0004-002",
                "NodeGroupId": "0004",
                "CacheNodeId": "0001",
                "CacheSize": "6 MB",
                "CacheNodeCreateTime": "2019-12-09T19:44:34.324000+00:00",
                "SnapshotCreateTime": "2020-06-25T20:34:30+00:00"
            },
            {
                "CacheClusterId": "mycluster-0005-003",
                "NodeGroupId": "0005",
                "CacheNodeId": "0001",
                "CacheSize": "6 MB",
                "CacheNodeCreateTime": "2020-06-18T00:05:44.775000+00:00",
                "SnapshotCreateTime": "2020-06-25T20:34:30+00:00"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Backup and Restore for ElastiCache for Redis」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteSnapshot」を参照してください。

### delete-user-group

次のコード例は、delete-user-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーグループを削除するには

次の delete-user-group の例では、ユーザーグループを削除します。

```
aws elasticache delete-user-group \
    --user-group-id myusergroup
```

出力:

```
{
    "UserGroupId": "myusergroup",
    "Status": "deleting",
    "Engine": "redis",
    "UserIds": [
        "default"
    ],
    "ReplicationGroups": [],
    "ARN": "arn:aws:elasticache:us-west-2:xxxxxxxxxx52:usergroup:myusergroup"
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Authenticating Users with Role-Based Access Control (RBAC)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteUserGroup」を参照してください。

### delete-user

次のコード例は、delete-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーを削除するには

次の delete-user の例では、ユーザーを削除します。

```
aws elasticache delete-user \
```

```
    --user-id user2
```

出力:

```
{
    "UserId": "user1",
    "UserName": "myUser",
    "Status": "deleting",
    "Engine": "redis",
    "AccessString": "on ~* +@all",
    "UserGroupIds": [
        "myusergroup"
    ],
    "Authentication": {
        "Type": "password",
        "PasswordCount": 1
    },
    "ARN": "arn:aws:elasticache:us-west-2:xxxxxxxxxx52:user:user1"
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Authenticating Users with Role-Based Access Control (RBAC)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteUser」を参照してください。

### describe-cache-clusters

次のコード例は、describe-cache-clusters を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キャッシュクラスターを記述するには

次の describe-cache-clusters の例は、キャッシュクラスターを表しています。

```
aws elasticache describe-cache-clusters
```

出力:

```
{
    "CacheClusters": [
```

```
    {
            "CacheClusterId": "my-cluster-003",
            "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/
elasticache/home#client-download:",
            "CacheNodeType": "cache.r5.large",
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "5.0.5",
            "CacheClusterStatus": "available",
            "NumCacheNodes": 1,
            "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
            "CacheClusterCreateTime": "2019-11-26T01:22:52.396Z",
            "PreferredMaintenanceWindow": "mon:17:30-mon:18:30",
            "PendingModifiedValues": {},
            "NotificationConfiguration": {
                "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:xxxxxxxxxxx152:My_Topic",
                "TopicStatus": "active"
            },
            "CacheSecurityGroups": [],
            "CacheParameterGroup": {
                "CacheParameterGroupName": "default.redis5.0",
                "ParameterApplyStatus": "in-sync",
                "CacheNodeIdsToReboot": []
            },
            "CacheSubnetGroupName": "kxkxk",
            "AutoMinorVersionUpgrade": true,
            "SecurityGroups": [
                {
                    "SecurityGroupId": "sg-xxxxxd7b",
                    "Status": "active"
                }
            ],
            "ReplicationGroupId": "my-cluster",
            "SnapshotRetentionLimit": 0,
            "SnapshotWindow": "06:30-07:30",
            "AuthTokenEnabled": false,
            "TransitEncryptionEnabled": false,
            "AtRestEncryptionEnabled": false,
            "ARN": "arn:aws:elasticache:us-west-2:xxxxxxxxxxx152:cluster:my-cache-
cluster",
            "ReplicationGroupLogDeliveryEnabled": false,
            "LogDeliveryConfigurations": [
                {
                    "LogType": "slow-log",
                    "DestinationType": "cloudwatch-logs",
```

```
                    "DestinationDetails": {
                        "CloudWatchLogsDetails": {
                            "LogGroup": "test-log"
                        }
                    },
                    "LogFormat": "text",
                    "Status": "active"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Managing Clusters」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeCacheClusters」を参照してください。

### describe-cache-engine-versions

次のコード例は、describe-cache-engine-versions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キャッシュエンジンのバージョンを記述するには

次の describe-cache-engine-versions の例では、使用可能なキャッシュエンジンとそのバージョンのリストを返します。

```
aws elasticache describe-cache-engine-versions \
    --engine "Redis"
```

出力:

```
{
    "CacheEngineVersions": [
        {
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "2.6.13",
            "CacheParameterGroupFamily": "redis2.6",
            "CacheEngineDescription": "Redis",
            "CacheEngineVersionDescription": "redis version 2.6.13"
```

```
        },
        {
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "2.8.19",
            "CacheParameterGroupFamily": "redis2.8",
            "CacheEngineDescription": "Redis",
            "CacheEngineVersionDescription": "redis version 2.8.19"
        },
        {
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "2.8.21",
            "CacheParameterGroupFamily": "redis2.8",
            "CacheEngineDescription": "Redis",
            "CacheEngineVersionDescription": "redis version 2.8.21"
        },
        {
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "2.8.22",
            "CacheParameterGroupFamily": "redis2.8",
            "CacheEngineDescription": "Redis",
            "CacheEngineVersionDescription": "redis version 2.8.22"
        },
        {
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "2.8.23",
            "CacheParameterGroupFamily": "redis2.8",
            "CacheEngineDescription": "Redis",
            "CacheEngineVersionDescription": "redis version 2.8.23"
        },
        {
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "2.8.24",
            "CacheParameterGroupFamily": "redis2.8",
            "CacheEngineDescription": "Redis",
            "CacheEngineVersionDescription": "redis version 2.8.24"
        },
        {
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "2.8.6",
            "CacheParameterGroupFamily": "redis2.8",
            "CacheEngineDescription": "Redis",
            "CacheEngineVersionDescription": "redis version 2.8.6"
        },
        {
```

```
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "3.2.10",
            "CacheParameterGroupFamily": "redis3.2",
            "CacheEngineDescription": "Redis",
            "CacheEngineVersionDescription": "redis version 3.2.10"
        },
        {
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "3.2.4",
            "CacheParameterGroupFamily": "redis3.2",
            "CacheEngineDescription": "Redis",
            "CacheEngineVersionDescription": "redis version 3.2.4"
        },
        {
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "3.2.6",
            "CacheParameterGroupFamily": "redis3.2",
            "CacheEngineDescription": "Redis",
            "CacheEngineVersionDescription": "redis version 3.2.6"
        },
        {
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "4.0.10",
            "CacheParameterGroupFamily": "redis4.0",
            "CacheEngineDescription": "Redis",
            "CacheEngineVersionDescription": "redis version 4.0.10"
        },
        {
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "5.0.0",
            "CacheParameterGroupFamily": "redis5.0",
            "CacheEngineDescription": "Redis",
            "CacheEngineVersionDescription": "redis version 5.0.0"
        },
        {
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "5.0.3",
            "CacheParameterGroupFamily": "redis5.0",
            "CacheEngineDescription": "Redis",
            "CacheEngineVersionDescription": "redis version 5.0.3"
        },
        {
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "5.0.4",
```

```
            "CacheParameterGroupFamily": "redis5.0",
            "CacheEngineDescription": "Redis",
            "CacheEngineVersionDescription": "redis version 5.0.4"
        },
        {
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "5.0.5",
            "CacheParameterGroupFamily": "redis5.0",
            "CacheEngineDescription": "Redis",
            "CacheEngineVersionDescription": "redis version 5.0.5"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeCacheEngineVersions」を参照してください。

### describe-cache-parameter-groups

次のコード例は、describe-cache-parameter-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キャッシュパラメータグループを記述するには

次の describe-cache-parameter-groups の例では、キャッシュパラメータグループの記述のリストを返します。

```
aws elasticache describe-cache-parameter-groups \
    --cache-parameter-group-name "mygroup"
```

出力:

```
{
    "CacheParameterGroups": [
        {
            "CacheParameterGroupName": "mygroup",
            "CacheParameterGroupFamily": "redis5.0",
            "Description": " "
        }
    ]
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Configuring Engine Parameters Using Parameter Groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeCacheParameterGroups」を参照してください。

### `describe-cache-parameters`

次のコード例は、`describe-cache-parameters` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キャッシュパラメータを記述するには

次の「describe-cache-parameters」の例は、特定のキャッシュパラメータグループの詳細なパラメータリストを返します。

```
aws elasticache describe-cache-parameters \
    --cache-parameter-group-name "myparamgroup"
```

出力:

```
{
    "Parameters": [
        {
            "ParameterName": "activedefrag",
            "ParameterValue": "yes",
            "Description": "Enabled active memory defragmentation",
            "Source": "user",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "active-defrag-cycle-max",
            "ParameterValue": "75",
            "Description": "Maximal effort for defrag in CPU percentage",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-75",
            "IsModifiable": true,
```

```
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "active-defrag-cycle-min",
            "ParameterValue": "5",
            "Description": "Minimal effort for defrag in CPU percentage",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-75",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "active-defrag-ignore-bytes",
            "ParameterValue": "104857600",
            "Description": "Minimum amount of fragmentation waste to start active
defrag",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1048576-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "active-defrag-max-scan-fields",
            "ParameterValue": "1000",
            "Description": "Maximum number of set/hash/zset/list fields that will be
processed from the main dictionary scan",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-1000000",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "active-defrag-threshold-lower",
            "ParameterValue": "10",
            "Description": "Minimum percentage of fragmentation to start active
defrag",
            "Source": "user",
```

```
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-100",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "active-defrag-threshold-upper",
            "ParameterValue": "100",
            "Description": "Maximum percentage of fragmentation at which we use
maximum effort",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-100",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "activerehashing",
            "ParameterValue": "yes",
            "Description": "Apply rehashing or not.",
            "Source": "user",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "requires-reboot"
        },
        {
            "ParameterName": "appendfsync",
            "ParameterValue": "everysec",
            "Description": "fsync policy for AOF persistence",
            "Source": "system",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "always,everysec,no",
            "IsModifiable": false,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "appendonly",
            "ParameterValue": "no",
            "Description": "Enable Redis persistence.",
```

```
            "Source": "system",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "IsModifiable": false,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "client-output-buffer-limit-normal-hard-limit",
            "ParameterValue": "0",
            "Description": "Normal client output buffer hard limit in bytes.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "client-output-buffer-limit-normal-soft-limit",
            "ParameterValue": "0",
            "Description": "Normal client output buffer soft limit in bytes.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "client-output-buffer-limit-normal-soft-seconds",
            "ParameterValue": "0",
            "Description": "Normal client output buffer soft limit in seconds.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "client-output-buffer-limit-pubsub-hard-limit",
            "ParameterValue": "33554432",
            "Description": "Pubsub client output buffer hard limit in bytes.",
```

```
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "client-output-buffer-limit-pubsub-soft-limit",
            "ParameterValue": "8388608",
            "Description": "Pubsub client output buffer soft limit in bytes.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "client-output-buffer-limit-pubsub-soft-seconds",
            "ParameterValue": "60",
            "Description": "Pubsub client output buffer soft limit in seconds.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "client-output-buffer-limit-replica-soft-seconds",
            "ParameterValue": "60",
            "Description": "Replica client output buffer soft limit in seconds.",
            "Source": "system",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": false,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "client-query-buffer-limit",
            "ParameterValue": "1073741824",
            "Description": "Max size of a single client query buffer",
```

```
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1048576-1073741824",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "close-on-replica-write",
            "ParameterValue": "yes",
            "Description": "If enabled, clients who attempt to write to a read-only
replica will be disconnected. Applicable to 2.8.23 and higher.",
            "Source": "user",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "cluster-enabled",
            "ParameterValue": "no",
            "Description": "Enable cluster mode",
            "Source": "user",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "requires-reboot"
        },
        {
            "ParameterName": "cluster-require-full-coverage",
            "ParameterValue": "no",
            "Description": "Whether cluster becomes unavailable if one or more slots
are not covered",
            "Source": "user",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "databases",
```

```
            "ParameterValue": "16",
            "Description": "Set the number of databases.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-1200000",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "requires-reboot"
        },
        {
            "ParameterName": "hash-max-ziplist-entries",
            "ParameterValue": "512",
            "Description": "The maximum number of hash entries in order for the
dataset to be compressed.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "hash-max-ziplist-value",
            "ParameterValue": "64",
            "Description": "The threshold of biggest hash entries in order for the
dataset to be compressed.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "hll-sparse-max-bytes",
            "ParameterValue": "3000",
            "Description": "HyperLogLog sparse representation bytes limit",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-16000",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
```

```
        {
            "ParameterName": "lazyfree-lazy-eviction",
            "ParameterValue": "no",
            "Description": "Perform an asynchronous delete on evictions",
            "Source": "user",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "lazyfree-lazy-expire",
            "ParameterValue": "no",
            "Description": "Perform an asynchronous delete on expired keys",
            "Source": "user",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "lazyfree-lazy-server-del",
            "ParameterValue": "no",
            "Description": "Perform an asynchronous delete on key updates",
            "Source": "user",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "lfu-decay-time",
            "ParameterValue": "1",
            "Description": "The amount of time in minutes to decrement the key
counter for LFU eviction policy",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
```

```
        },
        {
            "ParameterName": "lfu-log-factor",
            "ParameterValue": "10",
            "Description": "The log factor for incrementing key counter for LFU
eviction policy",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "list-compress-depth",
            "ParameterValue": "0",
            "Description": "Number of quicklist ziplist nodes from each side of
the list to exclude from compression. The head and tail of the list are always
uncompressed for fast push/pop operations",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "list-max-ziplist-size",
            "ParameterValue": "-2",
            "Description": "The number of entries allowed per internal list node can
be specified as a fixed maximum size or a maximum number of elements",
            "Source": "system",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "-5,-4,-3,-2,-1,1-",
            "IsModifiable": false,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "lua-replicate-commands",
            "ParameterValue": "yes",
            "Description": "Always enable Lua effect replication or not",
            "Source": "user",
            "DataType": "string",
```

```
            "AllowedValues": "yes,no",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "lua-time-limit",
            "ParameterValue": "5000",
            "Description": "Max execution time of a Lua script in milliseconds. 0
 for unlimited execution without warnings.",
            "Source": "system",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "5000",
            "IsModifiable": false,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "maxclients",
            "ParameterValue": "65000",
            "Description": "The maximum number of Redis clients.",
            "Source": "system",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-65000",
            "IsModifiable": false,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "requires-reboot"
        },
        {
            "ParameterName": "maxmemory-policy",
            "ParameterValue": "volatile-lru",
            "Description": "Max memory policy.",
            "Source": "user",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "volatile-lru,allkeys-lru,volatile-lfu,allkeys-
lfu,volatile-random,allkeys-random,volatile-ttl,noeviction",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "maxmemory-samples",
            "ParameterValue": "3",
            "Description": "Max memory samples.",
```

```
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "min-replicas-max-lag",
            "ParameterValue": "10",
            "Description": "The maximum amount of replica lag in seconds beyond
which the master would stop taking writes. A value of 0 means the master always
takes writes.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "min-replicas-to-write",
            "ParameterValue": "0",
            "Description": "The minimum number of replicas that must be present with
lag no greater than min-replicas-max-lag for master to take writes. Setting this to
0 means the master always takes writes.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "notify-keyspace-events",
            "Description": "The keyspace events for Redis to notify Pub/Sub clients
about. By default all notifications are disabled",
            "Source": "user",
            "DataType": "string",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
```

```
            "ParameterName": "proto-max-bulk-len",
            "ParameterValue": "536870912",
            "Description": "Max size of a single element request",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1048576-536870912",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "rename-commands",
            "ParameterValue": "",
            "Description": "Redis commands that can be dynamically renamed by the
customer",
            "Source": "user",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues":
"APPEND,BITCOUNT,BITFIELD,BITOP,BITPOS,BLPOP,BRPOP,BRPOPLPUSH,BZPOPMIN,BZPOPMAX,CLIENT,COMM
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.3",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "repl-backlog-size",
            "ParameterValue": "1048576",
            "Description": "The replication backlog size in bytes for PSYNC. This is
the size of the buffer which accumulates slave data when slave is disconnected for
some time, so that when slave reconnects again, only transfer the portion of data
which the slave missed. Minimum value is 16K.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "16384-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "repl-backlog-ttl",
            "ParameterValue": "3600",
            "Description": "The amount of time in seconds after the master no longer
have any slaves connected for the master to free the replication backlog. A value
of 0 means to never release the backlog.",
            "Source": "user",
```

```
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "replica-allow-chaining",
            "ParameterValue": "no",
            "Description": "Configures if chaining of replicas is allowed",
            "Source": "system",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "IsModifiable": false,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "replica-ignore-maxmemory",
            "ParameterValue": "yes",
            "Description": "Determines if replica ignores maxmemory setting by not
evicting items independent from the master",
            "Source": "system",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "IsModifiable": false,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "replica-lazy-flush",
            "ParameterValue": "no",
            "Description": "Perform an asynchronous flushDB during replica sync",
            "Source": "system",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "IsModifiable": false,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "reserved-memory-percent",
            "ParameterValue": "25",
```

```
            "Description": "The percent of memory reserved for non-cache memory
usage. You may want to increase this parameter for nodes with read replicas, AOF
enabled, etc, to reduce swap usage.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-100",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "set-max-intset-entries",
            "ParameterValue": "512",
            "Description": "The limit in the size of the set in order for the
dataset to be compressed.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "slowlog-log-slower-than",
            "ParameterValue": "10000",
            "Description": "The execution time, in microseconds, to exceed in order
for the command to get logged. Note that a negative number disables the slow log,
while a value of zero forces the logging of every command.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "slowlog-max-len",
            "ParameterValue": "128",
            "Description": "The length of the slow log. There is no limit to this
length. Just be aware that it will consume memory. You can reclaim memory used by
the slow log with SLOWLOG RESET.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
```

```
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "stream-node-max-bytes",
            "ParameterValue": "4096",
            "Description": "The maximum size of a single node in a stream in bytes",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "stream-node-max-entries",
            "ParameterValue": "100",
            "Description": "The maximum number of items a single node in a stream
can contain",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "tcp-keepalive",
            "ParameterValue": "300",
            "Description": "If non-zero, send ACKs every given number of seconds.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "timeout",
            "ParameterValue": "0",
            "Description": "Close connection if client is idle for a given number of
seconds, or never if 0.",
            "Source": "user",
```

```
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0,20-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "zset-max-ziplist-entries",
            "ParameterValue": "128",
            "Description": "The maximum number of sorted set entries in order for
 the dataset to be compressed.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "zset-max-ziplist-value",
            "ParameterValue": "64",
            "Description": "The threshold of biggest sorted set entries in order for
 the dataset to be compressed.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        }
    ]
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Parameter Management」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeCacheParameters」を参照してください。

### `describe-cache-subnet-groups`

次のコード例は、`describe-cache-subnet-groups` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キャッシュサブネットグループを記述するには

次の describe-cache-subnet-groups の例では、サブネットグループのリストを返します。

```
aws elasticache describe-cache-subnet-groups
```

出力:

```
{
    "CacheSubnetGroups": [
        {
            "CacheSubnetGroupName": "default",
            "CacheSubnetGroupDescription": "Default CacheSubnetGroup",
            "VpcId": "vpc-a3e97cdb",
            "Subnets": [
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-8d4bacf5",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2b"
                    }
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-dde21380",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2c"
                    }
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-6485ec4f",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2d"
                    }
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-b4ebebff",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2a"
                    }
                }
            ]
        },
```

```
        {
            "CacheSubnetGroupName": "kxkxk",
            "CacheSubnetGroupDescription": "mygroup",
            "VpcId": "vpc-a3e97cdb",
            "Subnets": [
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-b4ebebff",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2a"
                    }
                }
            ]
        },
        {
            "CacheSubnetGroupName": "test",
            "CacheSubnetGroupDescription": "test",
            "VpcId": "vpc-a3e97cdb",
            "Subnets": [
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-b4ebebff",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2a"
                    }
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Subnets and Subnet Groups」または「ElastiCache for Memcached ユーザーガイド」の「Subnets and Subnet Groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeCacheSubnetGroups」を参照してください。

### `describe-engine-default-parameters`

次のコード例は、`describe-engine-default-parameters` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンジンのデフォルトパラメータを記述するには

次の describe-engine-default-parameters の例では、指定されたキャッシュエンジンのデフォルトのエンジンおよびシステムパラメータ情報を返します。

```
aws elasticache describe-engine-default-parameters \
    --cache-parameter-group-family "redis5.0"
```

出力:

```
{
    "EngineDefaults": {
        "Parameters": [
            {
                "ParameterName": "activedefrag",
                "ParameterValue": "no",
                "Description": "Enabled active memory defragmentation",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "AllowedValues": "yes,no",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "active-defrag-cycle-max",
                "ParameterValue": "75",
                "Description": "Maximal effort for defrag in CPU percentage",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "1-75",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "active-defrag-cycle-min",
                "ParameterValue": "5",
                "Description": "Minimal effort for defrag in CPU percentage",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "1-75",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
```

```
            },
            {
                "ParameterName": "active-defrag-ignore-bytes",
                "ParameterValue": "104857600",
                "Description": "Minimum amount of fragmentation waste to start
active defrag",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "1048576-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "active-defrag-max-scan-fields",
                "ParameterValue": "1000",
                "Description": "Maximum number of set/hash/zset/list fields that
will be processed from the main dictionary scan",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "1-1000000",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "active-defrag-threshold-lower",
                "ParameterValue": "10",
                "Description": "Minimum percentage of fragmentation to start active
defrag",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "1-100",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "active-defrag-threshold-upper",
                "ParameterValue": "100",
                "Description": "Maximum percentage of fragmentation at which we use
maximum effort",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
```

```
                "AllowedValues": "1-100",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "activerehashing",
                "ParameterValue": "yes",
                "Description": "Apply rehashing or not.",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "AllowedValues": "yes,no",
                "IsModifiable": false,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "requires-reboot"
            },
            {
                "ParameterName": "appendfsync",
                "ParameterValue": "everysec",
                "Description": "fsync policy for AOF persistence",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "AllowedValues": "always,everysec,no",
                "IsModifiable": false,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "appendonly",
                "ParameterValue": "no",
                "Description": "Enable Redis persistence.",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "AllowedValues": "yes,no",
                "IsModifiable": false,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "client-output-buffer-limit-normal-hard-limit",
                "ParameterValue": "0",
                "Description": "Normal client output buffer hard limit in bytes.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
```

```
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "client-output-buffer-limit-normal-soft-limit",
            "ParameterValue": "0",
            "Description": "Normal client output buffer soft limit in bytes.",
            "Source": "system",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "client-output-buffer-limit-normal-soft-seconds",
            "ParameterValue": "0",
            "Description": "Normal client output buffer soft limit in seconds.",
            "Source": "system",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "client-output-buffer-limit-pubsub-hard-limit",
            "ParameterValue": "33554432",
            "Description": "Pubsub client output buffer hard limit in bytes.",
            "Source": "system",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "client-output-buffer-limit-pubsub-soft-limit",
            "ParameterValue": "8388608",
            "Description": "Pubsub client output buffer soft limit in bytes.",
            "Source": "system",
            "DataType": "integer",
```

```
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "client-output-buffer-limit-pubsub-soft-seconds",
                "ParameterValue": "60",
                "Description": "Pubsub client output buffer soft limit in seconds.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "client-output-buffer-limit-replica-soft-seconds",
                "ParameterValue": "60",
                "Description": "Replica client output buffer soft limit in
 seconds.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": false,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "client-query-buffer-limit",
                "ParameterValue": "1073741824",
                "Description": "Max size of a single client query buffer",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "1048576-1073741824",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "close-on-replica-write",
                "ParameterValue": "yes",
                "Description": "If enabled, clients who attempt to write to a read-
only replica will be disconnected. Applicable to 2.8.23 and higher.",
```

```
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "AllowedValues": "yes,no",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "cluster-enabled",
                "ParameterValue": "no",
                "Description": "Enable cluster mode",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "AllowedValues": "yes,no",
                "IsModifiable": false,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "requires-reboot"
            },
            {
                "ParameterName": "cluster-require-full-coverage",
                "ParameterValue": "no",
                "Description": "Whether cluster becomes unavailable if one or more
slots are not covered",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "AllowedValues": "yes,no",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "databases",
                "ParameterValue": "16",
                "Description": "Set the number of databases.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "1-1200000",
                "IsModifiable": false,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "requires-reboot"
            },
            {
                "ParameterName": "hash-max-ziplist-entries",
                "ParameterValue": "512",
```

```
                "Description": "The maximum number of hash entries in order for the
dataset to be compressed.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "hash-max-ziplist-value",
                "ParameterValue": "64",
                "Description": "The threshold of biggest hash entries in order for
the dataset to be compressed.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "hll-sparse-max-bytes",
                "ParameterValue": "3000",
                "Description": "HyperLogLog sparse representation bytes limit",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "1-16000",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "lazyfree-lazy-eviction",
                "ParameterValue": "no",
                "Description": "Perform an asynchronous delete on evictions",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "AllowedValues": "yes,no",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
```

```
                "ParameterName": "lazyfree-lazy-expire",
                "ParameterValue": "no",
                "Description": "Perform an asynchronous delete on expired keys",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "AllowedValues": "yes,no",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "lazyfree-lazy-server-del",
                "ParameterValue": "no",
                "Description": "Perform an asynchronous delete on key updates",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "AllowedValues": "yes,no",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "lfu-decay-time",
                "ParameterValue": "1",
                "Description": "The amount of time in minutes to decrement the key
counter for LFU eviction policy",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "lfu-log-factor",
                "ParameterValue": "10",
                "Description": "The log factor for incrementing key counter for LFU
eviction policy",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "1-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
```

```
            },
            {
                "ParameterName": "list-compress-depth",
                "ParameterValue": "0",
                "Description": "Number of quicklist ziplist nodes from each side
of the list to exclude from compression. The head and tail of the list are always
uncompressed for fast push/pop operations",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "list-max-ziplist-size",
                "ParameterValue": "-2",
                "Description": "The number of entries allowed per internal list node
can be specified as a fixed maximum size or a maximum number of elements",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "-5,-4,-3,-2,-1,1-",
                "IsModifiable": false,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "lua-replicate-commands",
                "ParameterValue": "yes",
                "Description": "Always enable Lua effect replication or not",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "AllowedValues": "yes,no",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "lua-time-limit",
                "ParameterValue": "5000",
                "Description": "Max execution time of a Lua script in milliseconds.
0 for unlimited execution without warnings.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
```

```
                "AllowedValues": "5000",
                "IsModifiable": false,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "maxclients",
                "ParameterValue": "65000",
                "Description": "The maximum number of Redis clients.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "1-65000",
                "IsModifiable": false,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "requires-reboot"
            },
            {
                "ParameterName": "maxmemory-policy",
                "ParameterValue": "volatile-lru",
                "Description": "Max memory policy.",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "AllowedValues": "volatile-lru,allkeys-lru,volatile-lfu,allkeys-
lfu,volatile-random,allkeys-random,volatile-ttl,noeviction",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "maxmemory-samples",
                "ParameterValue": "3",
                "Description": "Max memory samples.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "1-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "min-replicas-max-lag",
                "ParameterValue": "10",
```

```
                "Description": "The maximum amount of replica lag in seconds beyond
which the master would stop taking writes. A value of 0 means the master always
takes writes.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "min-replicas-to-write",
                "ParameterValue": "0",
                "Description": "The minimum number of replicas that must be present
with lag no greater than min-replicas-max-lag for master to take writes. Setting
this to 0 means the master always takes writes.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "notify-keyspace-events",
                "Description": "The keyspace events for Redis to notify Pub/Sub
clients about. By default all notifications are disabled",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "proto-max-bulk-len",
                "ParameterValue": "536870912",
                "Description": "Max size of a single element request",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "1048576-536870912",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
```

```
            {
                "ParameterName": "rename-commands",
                "ParameterValue": "",
                "Description": "Redis commands that can be dynamically renamed by
the customer",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "AllowedValues":
"APPEND,BITCOUNT,BITFIELD,BITOP,BITPOS,BLPOP,BRPOP,BRPOPLPUSH,BZPOPMIN,BZPOPMAX,CLIENT,COMM
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.3",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "repl-backlog-size",
                "ParameterValue": "1048576",
                "Description": "The replication backlog size in bytes for PSYNC.
This is the size of the buffer which accumulates slave data when slave is
disconnected for some time, so that when slave reconnects again, only transfer the
portion of data which the slave missed. Minimum value is 16K.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "16384-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "repl-backlog-ttl",
                "ParameterValue": "3600",
                "Description": "The amount of time in seconds after the master no
longer have any slaves connected for the master to free the replication backlog. A
value of 0 means to never release the backlog.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "replica-allow-chaining",
                "ParameterValue": "no",
                "Description": "Configures if chaining of replicas is allowed",
```

```
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "AllowedValues": "yes,no",
                "IsModifiable": false,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "replica-ignore-maxmemory",
                "ParameterValue": "yes",
                "Description": "Determines if replica ignores maxmemory setting by
not evicting items independent from the master",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "AllowedValues": "yes,no",
                "IsModifiable": false,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "replica-lazy-flush",
                "ParameterValue": "no",
                "Description": "Perform an asynchronous flushDB during replica
sync",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "AllowedValues": "yes,no",
                "IsModifiable": false,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "reserved-memory-percent",
                "ParameterValue": "25",
                "Description": "The percent of memory reserved for non-cache memory
usage. You may want to increase this parameter for nodes with read replicas, AOF
enabled, etc, to reduce swap usage.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-100",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
```

```
            {
                "ParameterName": "set-max-intset-entries",
                "ParameterValue": "512",
                "Description": "The limit in the size of the set in order for the
dataset to be compressed.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "slowlog-log-slower-than",
                "ParameterValue": "10000",
                "Description": "The execution time, in microseconds, to exceed in
order for the command to get logged. Note that a negative number disables the slow
log, while a value of zero forces the logging of every command.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "slowlog-max-len",
                "ParameterValue": "128",
                "Description": "The length of the slow log. There is no limit to
this length. Just be aware that it will consume memory. You can reclaim memory used
by the slow log with SLOWLOG RESET.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "stream-node-max-bytes",
                "ParameterValue": "4096",
                "Description": "The maximum size of a single node in a stream in
bytes",
                "Source": "system",
```

```
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "stream-node-max-entries",
                "ParameterValue": "100",
                "Description": "The maximum number of items a single node in a
stream can contain",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "tcp-keepalive",
                "ParameterValue": "300",
                "Description": "If non-zero, send ACKs every given number of
seconds.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "timeout",
                "ParameterValue": "0",
                "Description": "Close connection if client is idle for a given
number of seconds, or never if 0.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0,20-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "zset-max-ziplist-entries",
```

```
                "ParameterValue": "128",
                "Description": "The maximum number of sorted set entries in order
 for the dataset to be compressed.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "zset-max-ziplist-value",
                "ParameterValue": "64",
                "Description": "The threshold of biggest sorted set entries in order
 for the dataset to be compressed.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            }
        ]
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEngineDefaultParameters」を参照してください。

### describe-events

次のコード例は、describe-events を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レプリケーショングループのイベントを記述するには

次の describe-events の例では、レプリケーショングループのイベントのリストを返します。

```
aws elasticache describe-events \
    --source-identifier test-cluster \
```

```
    --source-type replication-group
```

出力:

```
{
    "Events": [
        {
            "SourceIdentifier": "test-cluster",
            "SourceType": "replication-group",
            "Message": "Automatic failover has been turned on for replication group
 test-cluster",
            "Date": "2020-03-18T23:51:34.457Z"
        },
        {
            "SourceIdentifier": "test-cluster",
            "SourceType": "replication-group",
            "Message": "Replication group test-cluster created",
            "Date": "2020-03-18T23:50:31.378Z"
        }
    ]
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Monitoring Events」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEvents」を参照してください。

### describe-global-replication-groups

次のコード例は、describe-global-replication-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グローバルレプリケーショングループを記述するには

次の describe-global-replication-groups の例では、グローバルデータストアの詳細を返します。

```
aws elasticache describe-global-replication-groups \
    --global-replication-group-id my-grg
```

出力:

```
{
    "GlobalReplicationGroups": [
        {
            "GlobalReplicationGroupId": "my-grg",
            "GlobalReplicationGroupDescription": "my-grg",
            "Status": "creating",
            "CacheNodeType": "cache.r5.large",
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "5.0.6",
            "ClusterEnabled": false,
            "AuthTokenEnabled": false,
            "TransitEncryptionEnabled": false,
            "AtRestEncryptionEnabled": false
        }
    ]
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Replication Across AWS Regions Using Global Datastore」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeGlobalReplicationGroups」を参照してください。

### describe-replication-groups

次のコード例は、describe-replication-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レプリケーショングループの詳細のリストを返すには

次の describe-replication-groups の例では、レプリケーショングループを返します。

```
aws elasticache describe-replication-groups
```

出力:

```
{
    "ReplicationGroups": [
        {
```

```
            "ReplicationGroupId": "my-cluster",
            "Description": "mycluster",
            "Status": "available",
            "PendingModifiedValues": {},
            "MemberClusters": [
                "pat-cluster-001",
                "pat-cluster-002",
                "pat-cluster-003",
                "pat-cluster-004"
            ],
            "NodeGroups": [
                {
                    "NodeGroupId": "0001",
                    "Status": "available",
                    "PrimaryEndpoint": {
                        "Address": "my-
cluster.xxxxih.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                        "Port": 6379
                    },
                    "ReaderEndpoint": {
                        "Address": "my-cluster-
ro.xxxxih.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                        "Port": 6379
                    },
                    "NodeGroupMembers": [
                        {
                            "CacheClusterId": "my-cluster-001",
                            "CacheNodeId": "0001",
                            "ReadEndpoint": {
                                "Address": "pat-
cluster-001.xxxih.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                                "Port": 6379
                            },
                            "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
                            "CurrentRole": "primary"
                        },
                        {
                            "CacheClusterId": "my-cluster-002",
                            "CacheNodeId": "0001",
                            "ReadEndpoint": {
                                "Address": "pat-
cluster-002.xxxxih.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                                "Port": 6379
                            },
```

```
                            "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
                            "CurrentRole": "replica"
                        },
                        {
                            "CacheClusterId": "my-cluster-003",
                            "CacheNodeId": "0001",
                            "ReadEndpoint": {
                                "Address": "pat-
cluster-003.xxxxih.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                                "Port": 6379
                            },
                            "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
                            "CurrentRole": "replica"
                        },
                        {
                            "CacheClusterId": "my-cluster-004",
                            "CacheNodeId": "0001",
                            "ReadEndpoint": {
                                "Address": "pat-
cluster-004.xxxih.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                                "Port": 6379
                            },
                            "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
                            "CurrentRole": "replica"
                        }
                    ]
                }
            ],
            "AutomaticFailover": "disabled",
            "SnapshotRetentionLimit": 0,
            "SnapshotWindow": "07:30-08:30",
            "ClusterEnabled": false,
            "CacheNodeType": "cache.r5.xlarge",
            "AuthTokenEnabled": false,
            "TransitEncryptionEnabled": false,
            "AtRestEncryptionEnabled": false,
            "ARN": "arn:aws:elasticache:us-
west-2:xxxxxxxxxxx152:replicationgroup:my-cluster",
            "LogDeliveryConfigurations": [
                {
                    "LogType": "slow-log",
                    "DestinationType": "cloudwatch-logs",
                    "DestinationDetails": {
                        "CloudWatchLogsDetails": {
```

```
                        "LogGroup": "test-log"
                    }
                },
                "LogFormat": "json",
                "Status": "active"
            }
        ]
    }
]
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Managing Clusters」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeReplicationGroups」を参照してください。

### `describe-reserved-cache-nodes-offerings`

次のコード例は、`describe-reserved-cache-nodes-offerings` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

reserved-cache-nodes-offerings を記述するには

次の `describe-reserved-cache-nodes-offerings` の例では、予約済みキャッシュノードオプションの詳細を返します。

```
aws elasticache describe-reserved-cache-nodes-offerings
```

出力:

```
{
    "ReservedCacheNodesOfferings": [
        {
            "ReservedCacheNodesOfferingId": "01ce0a19-a476-41cb-8aee-48eacbcdc8e5",
            "CacheNodeType": "cache.t3.small",
            "Duration": 31536000,
            "FixedPrice": 97.0,
            "UsagePrice": 0.0,
            "ProductDescription": "memcached",
```

```
            "OfferingType": "Partial Upfront",
            "RecurringCharges": [
                {
                    "RecurringChargeAmount": 0.011,
                    "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
                }
            ]
        },
        {
            "ReservedCacheNodesOfferingId": "0443a27b-4da5-4b90-b92d-929fbd7abed2",
            "CacheNodeType": "cache.m3.2xlarge",
            "Duration": 31536000,
            "FixedPrice": 1772.0,
            "UsagePrice": 0.0,
            "ProductDescription": "redis",
            "OfferingType": "Heavy Utilization",
            "RecurringCharges": [
                {
                    "RecurringChargeAmount": 0.25,
                    "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
                }
            ]
        },

        ...

    ]
}
```

詳細については、「ElastiCache Redis ユーザーガイド」の「Getting Info About Reserved Node Offerings」または「ElastiCache Memcached ユーザーガイド」の「Getting Info About Reserved Node Offerings」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeReservedCacheNodesOfferings」を参照してください。

### `describe-reserved-cache-nodes`

次のコード例は、`describe-reserved-cache-nodes` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

予約済みキャッシュノードを記述するには

次の describe-reserved-cache-nodes の例は、このアカウントの予約済みキャッシュノード、または指定した予約済みキャッシュノードに関する情報を返します。

aws elasticache describe-reserved-cache-nodes

出力:

```
{
    "ReservedCacheNodes": [
        {
            "ReservedCacheNodeId": "mynode",
            "ReservedCacheNodesOfferingId": "xxxxxxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxx71",
            "CacheNodeType": "cache.t3.small",
            "StartTime": "2019-12-06T02:50:44.003Z",
            "Duration": 31536000,
            "FixedPrice": 0.0,
            "UsagePrice": 0.0,
            "CacheNodeCount": 1,
            "ProductDescription": "redis",
            "OfferingType": "No Upfront",
            "State": "payment-pending",
            "RecurringCharges": [
                {
                    "RecurringChargeAmount": 0.023,
                    "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
                }
            ],
            "ReservationARN": "arn:aws:elasticache:us-
west-2:xxxxxxxxxxxx52:reserved-instance:mynode"
        }
    ]
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Managing Costs with Reserved Nodes」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeReservedCacheNodes」を参照してください。

### describe-service-updates

次のコード例は、describe-service-updates を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービス更新を記述するには

次の describe-service-updates の例では、サービスの更新に関する詳細を返します。

```
aws elasticache describe-service-updates
```

出力:

```
{
    "ServiceUpdates": [
        {
            "ServiceUpdateName": "elc-xxxxxxxx7-001",
            "ServiceUpdateReleaseDate": "2019-10-09T16:00:00Z",
            "ServiceUpdateEndDate": "2020-02-09T15:59:59Z",
            "ServiceUpdateSeverity": "important",
            "ServiceUpdateRecommendedApplyByDate": "2019-11-08T15:59:59Z",
            "ServiceUpdateStatus": "available",
            "ServiceUpdateDescription": "Upgrades to improve the security,
 reliability, and operational performance of your ElastiCache nodes",
            "ServiceUpdateType": "security-update",
            "Engine": "redis, memcached",
            "EngineVersion": "redis 2.6.13 and onwards, memcached 1.4.5 and
 onwards",
            "AutoUpdateAfterRecommendedApplyByDate": false,
            "EstimatedUpdateTime": "30 minutes per node"
        },
        {
            "ServiceUpdateName": "elc-xxxxxxxx4-001",
            "ServiceUpdateReleaseDate": "2019-06-11T15:00:00Z",
            "ServiceUpdateEndDate": "2019-10-01T09:24:00Z",
            "ServiceUpdateSeverity": "important",
            "ServiceUpdateRecommendedApplyByDate": "2019-07-11T14:59:59Z",
            "ServiceUpdateStatus": "expired",
            "ServiceUpdateDescription": "Upgrades to improve the security,
 reliability, and operational performance of your ElastiCache nodes",
            "ServiceUpdateType": "security-update",
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "redis 3.2.6, redis 4.0 and onwards",
            "AutoUpdateAfterRecommendedApplyByDate": false,
            "EstimatedUpdateTime": "30 minutes per node"
        }
```

```
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeServiceUpdates」を参照してください。

### describe-snapshots

次のコード例は、describe-snapshots を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットを記述するには

次の「describe-snapshots」の例は、クラスターまたはレプリケーショングループのスナップショットに関する情報を返します。

```
aws elasticache describe-snapshots
```

出力:

```
{
    "Snapshots": [
        {
            "SnapshotName": "automatic.my-cluster2-002-2019-12-05-06-38",
            "CacheClusterId": "my-cluster2-002",
            "SnapshotStatus": "available",
            "SnapshotSource": "automated",
            "CacheNodeType": "cache.r5.large",
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "5.0.5",
            "NumCacheNodes": 1,
            "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
            "CacheClusterCreateTime": "2019-11-26T01:22:52.396Z",
            "PreferredMaintenanceWindow": "mon:17:30-mon:18:30",
            "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:xxxxxxxxx52:My_Topic",
            "Port": 6379,
            "CacheParameterGroupName": "default.redis5.0",
            "CacheSubnetGroupName": "kxkxk",
            "VpcId": "vpc-a3e97cdb",
            "AutoMinorVersionUpgrade": true,
            "SnapshotRetentionLimit": 1,
```

```
            "SnapshotWindow": "06:30-07:30",
            "NodeSnapshots": [
                {
                    "CacheNodeId": "0001",
                    "CacheSize": "5 MB",
                    "CacheNodeCreateTime": "2019-11-26T01:22:52.396Z",
                    "SnapshotCreateTime": "2019-12-05T06:38:23Z"
                }
            ]
        },
        {
            "SnapshotName": "myreplica-backup",
            "CacheClusterId": "myreplica",
            "SnapshotStatus": "available",
            "SnapshotSource": "manual",
            "CacheNodeType": "cache.r5.large",
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "5.0.5",
            "NumCacheNodes": 1,
            "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
            "CacheClusterCreateTime": "2019-11-26T00:14:52.439Z",
            "PreferredMaintenanceWindow": "sat:10:00-sat:11:00",
            "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:xxxxxxxxxx152:My_Topic",
            "Port": 6379,
            "CacheParameterGroupName": "default.redis5.0",
            "CacheSubnetGroupName": "kxkxk",
            "VpcId": "vpc-a3e97cdb",
            "AutoMinorVersionUpgrade": true,
            "SnapshotRetentionLimit": 0,
            "SnapshotWindow": "09:00-10:00",
            "NodeSnapshots": [
                {
                    "CacheNodeId": "0001",
                    "CacheSize": "5 MB",
                    "CacheNodeCreateTime": "2019-11-26T00:14:52.439Z",
                    "SnapshotCreateTime": "2019-11-26T00:25:01Z"
                }
            ]
        },
        {
            "SnapshotName": "my-cluster",
            "CacheClusterId": "my-cluster-003",
            "SnapshotStatus": "available",
            "SnapshotSource": "manual",
```

```
            "CacheNodeType": "cache.r5.large",
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "5.0.5",
            "NumCacheNodes": 1,
            "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
            "CacheClusterCreateTime": "2019-11-25T23:56:17.186Z",
            "PreferredMaintenanceWindow": "sat:10:00-sat:11:00",
            "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:xxxxxxxxxx152:My_Topic",
            "Port": 6379,
            "CacheParameterGroupName": "default.redis5.0",
            "CacheSubnetGroupName": "kxkxk",
            "VpcId": "vpc-a3e97cdb",
            "AutoMinorVersionUpgrade": true,
            "SnapshotRetentionLimit": 0,
            "SnapshotWindow": "09:00-10:00",
            "NodeSnapshots": [
                {
                    "CacheNodeId": "0001",
                    "CacheSize": "5 MB",
                    "CacheNodeCreateTime": "2019-11-25T23:56:17.186Z",
                    "SnapshotCreateTime": "2019-11-26T03:08:33Z"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Backup and Restore for ElastiCache for Redis」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeSnapshots」を参照してください。

### describe-update-actions

次のコード例は、describe-update-actions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

更新アクションを記述するには

次の describe-update-actions の例では、更新アクションの詳細を返します。

```
aws elasticache describe-update-actions
```

出力:

```
{
    "UpdateActions": [
        {
            "ReplicationGroupId": "mycluster",
            "ServiceUpdateName": "elc-20191007-001",
            "ServiceUpdateReleaseDate": "2019-10-09T16:00:00Z",
            "ServiceUpdateSeverity": "important",
            "ServiceUpdateStatus": "available",
            "ServiceUpdateRecommendedApplyByDate": "2019-11-08T15:59:59Z",
            "ServiceUpdateType": "security-update",
            "UpdateActionAvailableDate": "2019-12-05T19:15:19.995Z",
            "UpdateActionStatus": "complete",
            "NodesUpdated": "9/9",
            "UpdateActionStatusModifiedDate": "2019-12-05T19:15:20.461Z",
            "SlaMet": "n/a",
            "Engine": "redis"
        },
        {
            "CacheClusterId": "my-memcached-cluster",
            "ServiceUpdateName": "elc-20191007-001",
            "ServiceUpdateReleaseDate": "2019-10-09T16:00:00Z",
            "ServiceUpdateSeverity": "important",
            "ServiceUpdateStatus": "available",
            "ServiceUpdateRecommendedApplyByDate": "2019-11-08T15:59:59Z",
            "ServiceUpdateType": "security-update",
            "UpdateActionAvailableDate": "2019-12-04T18:26:05.349Z",
            "UpdateActionStatus": "complete",
            "NodesUpdated": "1/1",
            "UpdateActionStatusModifiedDate": "2019-12-04T18:26:05.352Z",
            "SlaMet": "n/a",
            "Engine": "redis"
        },
        {
            "ReplicationGroupId": "my-cluster",
            "ServiceUpdateName": "elc-20191007-001",
            "ServiceUpdateReleaseDate": "2019-10-09T16:00:00Z",
            "ServiceUpdateSeverity": "important",
            "ServiceUpdateStatus": "available",
            "ServiceUpdateRecommendedApplyByDate": "2019-11-08T15:59:59Z",
```

```
            "ServiceUpdateType": "security-update",
            "UpdateActionAvailableDate": "2019-11-26T03:36:26.320Z",
            "UpdateActionStatus": "complete",
            "NodesUpdated": "4/4",
            "UpdateActionStatusModifiedDate": "2019-12-04T22:11:12.664Z",
            "SlaMet": "n/a",
            "Engine": "redis"
        },
        {
            "ReplicationGroupId": "my-cluster2",
            "ServiceUpdateName": "elc-20191007-001",
            "ServiceUpdateReleaseDate": "2019-10-09T16:00:00Z",
            "ServiceUpdateSeverity": "important",
            "ServiceUpdateStatus": "available",
            "ServiceUpdateRecommendedApplyByDate": "2019-11-08T15:59:59Z",
            "ServiceUpdateType": "security-update",
            "UpdateActionAvailableDate": "2019-11-26T01:26:01.617Z",
            "UpdateActionStatus": "complete",
            "NodesUpdated": "3/3",
            "UpdateActionStatusModifiedDate": "2019-11-26T01:26:01.753Z",
            "SlaMet": "n/a",
            "Engine": "redis"
        }
    ]
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Self-Service Updates in Amazon ElastiCache」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeUpdateActions」を参照してください。

### `describe-user-groups`

次のコード例は、`describe-user-groups` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーグループを記述するには

次の `describe-user-groups` の例では、ユーザーグループのリストを返します。

```
aws elasticache describe-user-groups
```

出力:

```
{
    "UserGroups": [
        {
            "UserGroupId": "myusergroup",
            "Status": "active",
            "Engine": "redis",
            "UserIds": [
                "default"
            ],
            "ReplicationGroups": [],
            "ARN": "arn:aws:elasticache:us-
west-2:xxxxxxxxxx52:usergroup:myusergroup"
        }
    ]
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Authenticating Users with Role-Based Access Control (RBAC)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeUserGroups」を参照してください。

### `describe-users`

次のコード例は、`describe-users` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーを記述するには

次の `describe-users` の例では、ユーザーのリストを返します。

```
aws elasticache describe-users
```

出力:

```
{
    "Users": [
        {
            "UserId": "default",
```

```
            "UserName": "default",
            "Status": "active",
            "Engine": "redis",
            "AccessString": "on ~* +@all",
            "UserGroupIds": [
                "myusergroup"
            ],
            "Authentication": {
                "Type": "no-password"
            },
            "ARN": "arn:aws:elasticache:us-west-2:xxxxxxxxxx52:user:default"
        },
        {
            "UserId": "user1",
            "UserName": "myUser",
            "Status": "active",
            "Engine": "redis",
            "AccessString": "on ~* +@all",
            "UserGroupIds": [],
            "Authentication": {
                "Type": "password",
                "PasswordCount": 1
            },
            "ARN": "arn:aws:elasticache:us-west-2:xxxxxxxxxx52:user:user1"
        },
        {
            "UserId": "user2",
            "UserName": "myUser",
            "Status": "active",
            "Engine": "redis",
            "AccessString": "on ~app::* -@all +@read +@hash +@bitmap +@geo -setbit -
bitfield -hset -hsetnx -hmset -hincrby -hincrbyfloat -hdel -bitop -geoadd -georadius
 -georadiusbymember",
            "UserGroupIds": [],
            "Authentication": {
                "Type": "password",
                "PasswordCount": 1
            },
            "ARN": "arn:aws:elasticache:us-west-2:xxxxxxxxxx52:user:user2"
        }
    ]
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Authenticating Users with Role-Based Access Control (RBAC)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeUsers」を参照してください。

### disassociate-global-replication-group

次のコード例は、disassociate-global-replication-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グローバルレプリケーショングループからセカンダリクラスターの関連付けを解除するには

次の disassociate-global-replication-group の例では、グローバルデータストアからセカンダリクラスターを削除します。

```
aws elasticache disassociate-global-replication-group \
    --global-replication-group-id my-grg \
    --replication-group-id my-cluster-grg-secondary \
    --replication-group-region us-east-1
```

出力:

```
{
    "GlobalReplicationGroup": {
        "GlobalReplicationGroupId": "my-grg",
        "GlobalReplicationGroupDescription": "my-grg",
        "Status": "modifying",
        "CacheNodeType": "cache.r5.large",
        "Engine": "redis",
        "EngineVersion": "5.0.6",
        "Members": [
            {
                "ReplicationGroupId": "my-cluster-grg-secondary",
                "ReplicationGroupRegion": "us-east-1",
                "Role": "SECONDARY",
                "AutomaticFailover": "enabled",
                "Status": "associated"
            },
            {
                "ReplicationGroupId": "my-cluster-grg",
```

```
                "ReplicationGroupRegion": "us-west-2",
                "Role": "PRIMARY",
                "AutomaticFailover": "enabled",
                "Status": "associated"
            }
        ],
        "ClusterEnabled": false,
        "AuthTokenEnabled": false,
        "TransitEncryptionEnabled": false,
        "AtRestEncryptionEnabled": false
    }
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Replication Across AWS Regions Using Global Datastore」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateGlobalReplicationGroup」を参照してください。

### increase-node-groups-in-global-replication-group

次のコード例は、increase-node-groups-in-global-replication-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グローバルレプリケーショングループのノードグループ数を増やすには

次の increase-node-groups-in-global-replication-group は、Redis エンジンを使用してノードグループ数を増やします。

```
aws elasticache increase-node-groups-in-global-replication-group \
    --global-replication-group-id sgaui-pat-test-4 \
    --node-group-count 6 \
    --apply-immediately
```

出力:

```
{
    "GlobalReplicationGroup": {
        "GlobalReplicationGroupId": "sgaui-test-4",
        "GlobalReplicationGroupDescription": "test-4",
```

```
        "Status": "modifying",
        "CacheNodeType": "cache.r5.large",
        "Engine": "redis",
        "EngineVersion": "5.0.6",
        "Members": [
            {
                "ReplicationGroupId": "my-cluster-b",
                "ReplicationGroupRegion": "us-east-1",
                "Role": "SECONDARY",
                "AutomaticFailover": "enabled",
                "Status": "associated"
            },
            {
                "ReplicationGroupId": "my-cluster-a",
                "ReplicationGroupRegion": "us-west-2",
                "Role": "PRIMARY",
                "AutomaticFailover": "enabled",
                "Status": "associated"
            }
        ],
        "ClusterEnabled": true,
        "GlobalNodeGroups": [
            {
                "GlobalNodeGroupId": "sgaui-test-4-0001",
                "Slots": "0-234,2420-5461"
            },
            {
                "GlobalNodeGroupId": "sgaui-test-4-0002",
                "Slots": "5462-5904,6997-9830"
            },
            {
                "GlobalNodeGroupId": "sgaui-test-4-0003",
                "Slots": "10923-11190,13375-16383"
            },
            {
                "GlobalNodeGroupId": "sgaui-test-4-0004",
                "Slots": "235-2419,5905-6996"
            },
            {
                "GlobalNodeGroupId": "sgaui-test-4-0005",
                "Slots": "9831-10922,11191-13374"
            }
        ],
        "AuthTokenEnabled": false,
```

```
        "TransitEncryptionEnabled": false,
        "AtRestEncryptionEnabled": false
    }
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Replication Across AWS Regions Using Global Datastore」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「IncreaseNodeGroupsInGlobalReplicationGroup」を参照してください。

### increase-replica-count

次のコード例は、increase-replica-count を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レプリカ数を増やすには

次の increase-replica-count の例では、2 つのモノのいずれかを実行します。Redis (クラスターモードが無効) レプリケーショングループのレプリカの数を動的に増やすことができます。または、Redis (クラスターモードが有効) レプリケーショングループの 1 つ以上のノードグループ (シャード) 内のレプリカノードの数を動的に増やすこともできます。このオペレーションは、クラスターのダウンタイムなしで実行されます。

```
aws elasticache increase-replica-count \
    --replication-group-id "my-cluster" \
    --apply-immediately \
    --new-replica-count 3
```

出力:

```
{
     "ReplicationGroup": {
         "ReplicationGroupId": "my-cluster",
         "Description": " ",
         "Status": "modifying",
         "PendingModifiedValues": {},
         "MemberClusters": [
             "my-cluster-001",
             "my-cluster-002",
             "my-cluster-003",
```

```
            "my-cluster-004"
        ],
        "NodeGroups": [
            {
                "NodeGroupId": "0001",
                "Status": "modifying",
                "PrimaryEndpoint": {
                    "Address": "my-
cluster.xxxxxih.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                    "Port": 6379
                },
                "ReaderEndpoint": {
                    "Address": "my-cluster-
ro.xxxxxxih.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                    "Port": 6379
                },
                "NodeGroupMembers": [
                    {
                        "CacheClusterId": "my-cluster-001",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "ReadEndpoint": {
                            "Address": "my-
cluster-001.xxxxxih.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                            "Port": 6379
                        },
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
                        "CurrentRole": "primary"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "my-cluster-003",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "ReadEndpoint": {
                            "Address": "my-
cluster-003.xxxxxih.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                            "Port": 6379
                        },
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
                        "CurrentRole": "replica"
                    }
                ]
            }
        ],
        "AutomaticFailover": "disabled",
        "SnapshotRetentionLimit": 0,
```

```
            "SnapshotWindow": "07:30-08:30",
            "ClusterEnabled": false,
            "CacheNodeType": "cache.r5.xlarge",
            "TransitEncryptionEnabled": false,
            "AtRestEncryptionEnabled": false
        }
    }
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「シャードのレプリカ数を増やす」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「IncreaseReplicaCount」を参照してください。

### `list-allowed-node-type-modifications`

次のコード例は、`list-allowed-node-type-modifications` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

許可されたノードの変更を一覧表示するには

次の `list-allowed-node-type-modifications` の例では、Redis クラスターまたはレプリケーショングループの現在のノードタイプをスケールできるすべての使用可能なノードタイプを一覧表示します。

```
aws elasticache list-allowed-node-type-modifications \
    --replication-group-id "my-replication-group"
```

出力:

```
{
    "ScaleUpModifications": [
        "cache.m5.12xlarge",
        "cache.m5.24xlarge",
        "cache.m5.4xlarge",
        "cache.r5.12xlarge",
        "cache.r5.24xlarge",
        "cache.r5.2xlarge",
        "cache.r5.4xlarge"
    ],
```

```
    "ScaleDownModifications": [
        "cache.m3.large",
        "cache.m3.medium",
        "cache.m3.xlarge",
        "cache.m4.large",
        "cache.m4.xlarge",
        "cache.m5.2xlarge",
        "cache.m5.large",
        "cache.m5.xlarge",
        "cache.r3.large",
        "cache.r4.large",
        "cache.r4.xlarge",
        "cache.r5.large",
        "cache.t2.medium",
        "cache.t2.micro",
        "cache.t2.small",
        "cache.t3.medium",
        "cache.t3.micro",
        "cache.t3.small"
    ]
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Scaling ElastiCache for Redis Clusters」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAllowedNodeTypeModifications」を参照してください。

### `list-tags-for-resource`

次のコード例は、`list-tags-for-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースのタグを一覧表示するには

次の `list-tags-for-resource` の例では、リソースのタグを一覧表示します。

```
aws elasticache list-tags-for-resource \
    --resource-name "arn:aws:elasticache:us-east-1:123456789012:cluster:my-cluster"
```

出力:

```
{
    "TagList": [
        {
            "Key": "Project",
            "Value": "querySpeedUp"
        },
        {
            "Key": "Environment",
            "Value": "PROD"
        }
    ]
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Listing Tags Using the AWS CLI」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### `modify-cache-cluster`

次のコード例は、`modify-cache-cluster` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キャッシュクラスターを変更するには

次の `modify-cache-cluster` の例では、指定されたクラスターの設定を変更します。

```
aws elasticache modify-cache-cluster \
    --cache-cluster-id "my-cluster" \
    --num-cache-nodes 1
```

出力:

```
{
    "CacheCluster": {
        "CacheClusterId": "my-cluster",
        "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/
home#client-download:",
        "CacheNodeType": "cache.m5.large",
        "Engine": "redis",
```

```
        "EngineVersion": "5.0.5",
        "CacheClusterStatus": "available",
        "NumCacheNodes": 1,
        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c",
        "CacheClusterCreateTime": "2019-12-04T18:24:56.652Z",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:10:00-sat:11:00",
        "PendingModifiedValues": {},
        "CacheSecurityGroups": [],
        "CacheParameterGroup": {
            "CacheParameterGroupName": "default.redis5.0",
            "ParameterApplyStatus": "in-sync",
            "CacheNodeIdsToReboot": []
        },
        "CacheSubnetGroupName": "default",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "SnapshotRetentionLimit": 0,
        "SnapshotWindow": "07:00-08:00",
        "TransitEncryptionEnabled": false,
        "AtRestEncryptionEnabled": false
    }
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Modifying an ElastiCache Cluster」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyCacheCluster」を参照してください。

### `modify-cache-parameter-group`

次のコード例は、`modify-cache-parameter-group` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キャッシュパラメータグループを変更するには

次の `modify-cache-parameter-group` の例では、指定されたキャッシュパラメータグループのパラメータを変更します。

```
aws elasticache modify-cache-parameter-group \
    --cache-parameter-group-name "mygroup" \
    --parameter-name-values "ParameterName=activedefrag, ParameterValue=no"
```

出力:

```
{
    "CacheParameterGroupName": "mygroup"
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Modifying a Parameter Group」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyCacheParameterGroup」を参照してください。

### `modify-cache-subnet-group`

次のコード例は、`modify-cache-subnet-group` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キャッシュサブネットグループを変更するには

次の `modify-cache-subnet-group` の例では、指定されたキャッシュサブネットグループを変更します。

```
aws elasticache modify-cache-subnet-group \
    --cache-subnet-group-name kxkxk \
    --cache-subnet-group-description "mygroup"
```

出力:

```
{
    "CacheSubnetGroup": {
        "CacheSubnetGroupName": "kxkxk",
        "CacheSubnetGroupDescription": "mygroup",
        "VpcId": "vpc-xxxxcdb",
        "Subnets": [
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-xxxxbff",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-west-2a"
                }
            }
        ]
```

```
    }
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Modifying a Subnet Group」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyCacheSubnetGroup」を参照してください。

### `modify-global-replication-group`

次のコード例は、`modify-global-replication-group` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グローバルレプリケーショングループを変更するには

次の `modify-global-replication-group` は、Redis エンジンを使用して、グローバルレプリケーショングループのプロパティを変更します。この場合、自動フェイルオーバーは無効化されます。

```
aws elasticache modify-global-replication-group \
    --global-replication-group-id sgaui-pat-group \
    --apply-immediately \
    --no-automatic-failover-enabled
```

Output

```
{
    "GlobalReplicationGroup": {
        "GlobalReplicationGroupId": "sgaui-test-group",
        "GlobalReplicationGroupDescription": " ",
        "Status": "modifying",
        "CacheNodeType": "cache.r5.large",
        "Engine": "redis",
        "EngineVersion": "5.0.6",
        "ClusterEnabled": false,
        "AuthTokenEnabled": false,
        "TransitEncryptionEnabled": false,
        "AtRestEncryptionEnabled": false
    }
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Replication Across AWS Regions Using Global Datastore」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyGlobalReplicationGroup」を参照してください。

### modify-replication-group-shard-configuration

次のコード例は、modify-replication-group-shard-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レプリケーショングループのシャード設定を変更するには

次の modify-replication-group-shard-configuration は、Redis エンジンを使用してノードグループの数を減らします。

```
aws elasticache modify-replication-group-shard-configuration \
    --replication-group-id mycluster \
    --node-group-count 3 \
    --apply-immediately \
    --node-groups-to-remove 0002
```

Output

```
{
    "ReplicationGroup": {
        "ReplicationGroupId": "mycluster",
        "Description": "mycluster",
        "GlobalReplicationGroupInfo": {},
        "Status": "modifying",
        "PendingModifiedValues": {},
        "MemberClusters": [
            "mycluster-0002-001",
            "mycluster-0002-002",
            "mycluster-0002-003",
            "mycluster-0003-001",
            "mycluster-0003-002",
            "mycluster-0003-003",
            "mycluster-0003-004",
            "mycluster-0004-001",
            "mycluster-0004-002",
```

```
            "mycluster-0004-003",
            "mycluster-0005-001",
            "mycluster-0005-002",
            "mycluster-0005-003"
        ],
        "NodeGroups": [
            {
                "NodeGroupId": "0002",
                "Status": "modifying",
                "Slots": "894-1767,3134-4443,5149-5461,6827-7332,12570-13662",
                "NodeGroupMembers": [
                    {
                        "CacheClusterId": "mycluster-0002-001",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "mycluster-0002-002",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "mycluster-0002-003",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b"
                    }
                ]
            },
            {
                "NodeGroupId": "0003",
                "Status": "modifying",
                "Slots":
"0-324,5462-5692,6784-6826,7698-8191,10923-11075,12441-12569,13663-16383",
                "NodeGroupMembers": [
                    {
                        "CacheClusterId": "mycluster-0003-001",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "mycluster-0003-002",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b"
                    },
```

```
                {
                    "CacheClusterId": "mycluster-0003-003",
                    "CacheNodeId": "0001",
                    "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a"
                },
                {
                    "CacheClusterId": "mycluster-0003-004",
                    "CacheNodeId": "0001",
                    "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c"
                }
            ]
        },
        {
            "NodeGroupId": "0004",
            "Status": "modifying",
            "Slots": "325-336,4706-5148,7333-7697,9012-10922,11076-12440",
            "NodeGroupMembers": [
                {
                    "CacheClusterId": "mycluster-0004-001",
                    "CacheNodeId": "0001",
                    "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b"
                },
                {
                    "CacheClusterId": "mycluster-0004-002",
                    "CacheNodeId": "0001",
                    "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a"
                },
                {
                    "CacheClusterId": "mycluster-0004-003",
                    "CacheNodeId": "0001",
                    "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c"
                }
            ]
        },
        {
            "NodeGroupId": "0005",
            "Status": "modifying",
            "Slots": "337-893,1768-3133,4444-4705,5693-6783,8192-9011",
            "NodeGroupMembers": [
                {
                    "CacheClusterId": "mycluster-0005-001",
                    "CacheNodeId": "0001",
                    "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a"
                },
```

```
                    {
                        "CacheClusterId": "mycluster-0005-002",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "mycluster-0005-003",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b"
                    }
                ]
            }
        ],
        "AutomaticFailover": "enabled",
        "MultiAZ": "enabled",
        "ConfigurationEndpoint": {
            "Address": "mycluster.g2xbih.clustercfg.usw2.cache.amazonaws.com",
            "Port": 6379
        },
        "SnapshotRetentionLimit": 1,
        "SnapshotWindow": "13:00-14:00",
        "ClusterEnabled": true,
        "CacheNodeType": "cache.r5.xlarge",
        "TransitEncryptionEnabled": false,
        "AtRestEncryptionEnabled": false
    }
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Scaling ElastiCache for Redis Clusters」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyReplicationGroupShardConfiguration」を参照してください。

### `modify-replication-group`

次のコード例は、`modify-replication-group` を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

レプリケーショングループを変更するには

次の modify-replication-group は、Redis エンジンを使用してマルチ AZ を無効にします。

```
aws elasticache modify-replication-group \
    --replication-group-id test-cluster \
    --no-multi-az-enabled \
    --apply-immediately
```

Output

```
{
    "ReplicationGroup": {
        "ReplicationGroupId": "test-cluster",
        "Description": "test-cluster",
        "GlobalReplicationGroupInfo": {
            "GlobalReplicationGroupId": "sgaui-pat-group",
            "GlobalReplicationGroupMemberRole": "PRIMARY"
        },
        "Status": "available",
        "PendingModifiedValues": {},
        "MemberClusters": [
            "test-cluster-001",
            "test-cluster-002",
            "test-cluster-003"
        ],
        "NodeGroups": [
            {
                "NodeGroupId": "0001",
                "Status": "available",
                "PrimaryEndpoint": {
                    "Address": "test-
cluster.g2xbih.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                    "Port": 6379
                },
                "ReaderEndpoint": {
                    "Address": "test-cluster-
ro.g2xbih.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                    "Port": 6379
                },
                "NodeGroupMembers": [
                    {
                        "CacheClusterId": "test-cluster-001",
                        "CacheNodeId": "0001",
```

```
                        "ReadEndpoint": {
                            "Address": "test-
cluster-001.g2xbih.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                            "Port": 6379
                        },
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c",
                        "CurrentRole": "primary"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "test-cluster-002",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "ReadEndpoint": {
                            "Address": "test-
cluster-002.g2xbih.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                            "Port": 6379
                        },
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
                        "CurrentRole": "replica"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "test-cluster-003",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "ReadEndpoint": {
                            "Address": "test-
cluster-003.g2xbih.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                            "Port": 6379
                        },
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
                        "CurrentRole": "replica"
                    }
                ]
            }
        ],
        "SnapshottingClusterId": "test-cluster-002",
        "AutomaticFailover": "enabled",
        "MultiAZ": "disabled",
        "SnapshotRetentionLimit": 1,
        "SnapshotWindow": "08:00-09:00",
        "ClusterEnabled": false,
        "CacheNodeType": "cache.r5.large",
        "TransitEncryptionEnabled": false,
        "AtRestEncryptionEnabled": false
    }
```

```
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Modifying a Replication Group」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyReplicationGroup」を参照してください。

### `modify-user-group`

次のコード例は、`modify-user-group` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーグループを変更するには

次の `modify-user-group` の例は、ユーザーをユーザーグループに追加します。

```
aws elasticache modify-user-group \
    --user-group-id myusergroup \
    --user-ids-to-add user1
```

出力:

```
{
    "UserGroupId": "myusergroup",
    "Status": "modifying",
    "Engine": "redis",
    "UserIds": [
        "default"
    ],
    "PendingChanges": {
        "UserIdsToAdd": [
            "user1"
        ]
    },
    "ReplicationGroups": [],
    "ARN": "arn:aws:elasticache:us-west-2:xxxxxxxxxx52:usergroup:myusergroup"
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Authenticating Users with Role-Based Access Control (RBAC)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyUserGroup」を参照してください。

### `modify-user`

次のコード例は、`modify-user` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーを変更するには

次の `modify-user` の例では、ユーザーのアクセス文字列を変更します。

```
aws elasticache modify-user \
    --user-id user2 \
    --append-access-string "on ~* +@all"
```

出力:

```
{
    "UserId": "user2",
    "UserName": "myUser",
    "Status": "modifying",
    "Engine": "redis",
    "AccessString": "on ~* +@all",
    "UserGroupIds": [],
    "Authentication": {
        "Type": "password",
        "PasswordCount": 1
    },
    "ARN": "arn:aws:elasticache:us-west-2:xxxxxxxxxx52:user:user2"
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Authenticating Users with Role-Based Access Control (RBAC)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyUser」を参照してください。

### purchase-reserved-cache-nodes-offering

次のコード例は、purchase-reserved-cache-nodes-offering を使用する方法を示しています。

AWS CLI

reserved-cache-node-offering を購入するには

次の purchase-reserved-cache-nodes-offering の例では、予約済みキャッシュノードサービスを購入できます。

```
aws elasticache purchase-reserved-cache-nodes-offering \
    --reserved-cache-nodes-offering-id xxxxxxx-4da5-4b90-b92d-929fbd7abed2
```

Output

```
{
    "ReservedCacheNode": {
        "ReservedCacheNodeId": "ri-2020-06-30-17-59-40-474",
        "ReservedCacheNodesOfferingId": "xxxxxxx-4da5-4b90-b92d-929fbd7abed2",
        "CacheNodeType": "cache.m3.2xlarge",
        "StartTime": "2020-06-30T17:59:40.474000+00:00",
        "Duration": 31536000,
        "FixedPrice": 1772.0,
        "UsagePrice": 0.0,
        "CacheNodeCount": 1,
        "ProductDescription": "redis",
        "OfferingType": "Heavy Utilization",
        "State": "payment-pending",
        "RecurringCharges": [
            {
                "RecurringChargeAmount": 0.25,
                "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「ElastiCache Redis ユーザーガイド」の「Getting Info About Reserved Node Offerings」または「ElastiCache Memcached ユーザーガイド」の「Getting Info About Reserved Node Offerings」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PurchaseReservedCacheNodesOffering」を参照してください。

### reboot-cache-cluster

次のコード例は、reboot-cache-cluster を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キャッシュクラスターを再起動するには

次の reboot-cache-cluster の例では、プロビジョニングされたクラスター内のキャッシュノードの一部またはすべてを再起動します。このオペレーションは、変更されたキャッシュパラメータグループをクラスターに適用します。再起動オペレーションはできるだけ早急に行われ、クラスターが一時停止になります。再起動中、クラスターステータスは REBOOTING に設定されます。

```
aws elasticache reboot-cache-cluster \
    --cache-cluster-id "my-cluster-001" \
    --cache-node-ids-to-reboot "0001"
```

出力:

```
{
    "CacheCluster": {
        "CacheClusterId": "my-cluster-001",
        "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/
home#client-download:",
        "CacheNodeType": "cache.r5.xlarge",
        "Engine": "redis",
        "EngineVersion": "5.0.5",
        "CacheClusterStatus": "rebooting cache cluster nodes",
        "NumCacheNodes": 1,
        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
        "CacheClusterCreateTime": "2019-11-26T03:35:04.546Z",
        "PreferredMaintenanceWindow": "mon:04:05-mon:05:05",
        "PendingModifiedValues": {},
        "NotificationConfiguration": {
            "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:xxxxxxxxxx152:My_Topic",
            "TopicStatus": "active"
        },
        "CacheSecurityGroups": [],
```

```
        "CacheParameterGroup": {
            "CacheParameterGroupName": "mygroup",
            "ParameterApplyStatus": "in-sync",
            "CacheNodeIdsToReboot": []
        },
        "CacheSubnetGroupName": "kxkxk",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "SecurityGroups": [
            {
                "SecurityGroupId": "sg-xxxxxxxxxxxxx836",
                "Status": "active"
            },
            {
                "SecurityGroupId": "sg-xxxxxxxx7b",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "ReplicationGroupId": "my-cluster",
        "SnapshotRetentionLimit": 0,
        "SnapshotWindow": "07:30-08:30",
        "TransitEncryptionEnabled": false,
        "AtRestEncryptionEnabled": false
    }
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Rebooting a Cluster」<https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/red-ug/Clusters.Rebooting.html」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RebootCacheCluster」を参照してください。

### `reset-cache-parameter-group`

次のコード例は、`reset-cache-parameter-group` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キャッシュパラメータグループをリセットするには

次の `reset-cache-parameter-group` の例では、キャッシュパラメータグループのパラメータをエンジンまたはシステムのデフォルト値に変更します。パラメータ名のリストを送信することで、特定のパラメータをリセットできます。キャッシュパラメータグループ全体をリセットす

るには、--reset-all-parameters と --cache-parameter-group-name パラメータを指定します。

```
aws elasticache reset-cache-parameter-group \
    --cache-parameter-group-name "mygroup" \
    --reset-all-parameters
```

出力:

```
{
    "CacheParameterGroupName": "mygroup"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ResetCacheParameterGroup」を参照してください。

### start-migration

次のコード例は、start-migration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

移行を開始するには

次の start-migration は、Redis エンジンを使用して、Amazon EC2 のセルフホスト Redis から Amazon ElastiCache にデータを移行します。

```
aws elasticache start-migration \
   --replication-group-id test \
   --customer-node-endpoint-
list "Address='test.g2xbih.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com',Port=6379"
```

Output

```
{
    "ReplicationGroup": {
        "ReplicationGroupId": "test",
        "Description": "test",
        "GlobalReplicationGroupInfo": {},
        "Status": "modifying",
        "PendingModifiedValues": {},
```

```
        "MemberClusters": [
            "test-001",
            "test-002",
            "test-003"
        ],
        "NodeGroups": [
            {
                "NodeGroupId": "0001",
                "Status": "available",
                "PrimaryEndpoint": {
                    "Address": "test.g2xbih.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                    "Port": 6379
                },
                "ReaderEndpoint": {
                    "Address": "test-ro.g2xbih.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                    "Port": 6379
                },
                "NodeGroupMembers": [
                    {
                        "CacheClusterId": "test-001",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "ReadEndpoint": {
                            "Address":
"test-001.g2xbih.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                            "Port": 6379
                        },
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
                        "CurrentRole": "primary"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "test-002",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "ReadEndpoint": {
                            "Address":
"test-002.g2xbih.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                            "Port": 6379
                        },
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c",
                        "CurrentRole": "replica"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "test-003",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "ReadEndpoint": {
```

```
                            "Address":
 "test-003.g2xbih.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                            "Port": 6379
                        },
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
                        "CurrentRole": "replica"
                    }
                ]
            }
        ],
        "SnapshottingClusterId": "test-002",
        "AutomaticFailover": "enabled",
        "MultiAZ": "enabled",
        "SnapshotRetentionLimit": 1,
        "SnapshotWindow": "07:30-08:30",
        "ClusterEnabled": false,
        "CacheNodeType": "cache.r5.large",
        "TransitEncryptionEnabled": false,
        "AtRestEncryptionEnabled": false
    }
}
```

詳細については、「ElastiCache ユーザーガイド」の「Online Migration to ElastiCache」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartMigration」を参照してください。

### test-failover

次のコード例は、test-failover を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ノードグループのフェイルオーバーをテストするには

次の test-failover の例では、レプリケーショングループ (コンソールではクラスターと呼ばれる) の指定されたノードグループ (コンソールではシャードと呼ばれる) で、自動フェイルオーバーをテストします。

```
aws elasticache test-failover /
    --replication-group-id "mycluster" /
```

```
    --node-group-id "0001"
```

出力:

```
{
    "ReplicationGroup": {
        "ReplicationGroupId": "mycluster",
        "Description": "My Cluster",
        "Status": "available",
        "PendingModifiedValues": {},
        "MemberClusters": [
            "mycluster-0001-001",
            "mycluster-0001-002",
            "mycluster-0001-003",
            "mycluster-0002-001",
            "mycluster-0002-002",
            "mycluster-0002-003",
            "mycluster-0003-001",
            "mycluster-0003-002",
            "mycluster-0003-003"
        ],
        "NodeGroups": [
            {
                "NodeGroupId": "0001",
                "Status": "available",
                "Slots": "0-5461",
                "NodeGroupMembers": [
                    {
                        "CacheClusterId": "mycluster-0001-001",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "mycluster-0001-002",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "mycluster-0001-003",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c"
                    }
                ]
```

```
            },
            {
                "NodeGroupId": "0002",
                "Status": "available",
                "Slots": "5462-10922",
                "NodeGroupMembers": [
                    {
                        "CacheClusterId": "mycluster-0002-001",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "mycluster-0002-002",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "mycluster-0002-003",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c"
                    }
                ]
            },
            {
                "NodeGroupId": "0003",
                "Status": "available",
                "Slots": "10923-16383",
                "NodeGroupMembers": [
                    {
                        "CacheClusterId": "mycluster-0003-001",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "mycluster-0003-002",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "mycluster-0003-003",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a"
                    }
                ]
```

```
            }
        ],
        "AutomaticFailover": "enabled",
        "ConfigurationEndpoint": {
            "Address": "mycluster.xxxxih.clustercfg.usw2.cache.amazonaws.com",
            "Port": 6379
        },
        "SnapshotRetentionLimit": 1,
        "SnapshotWindow": "13:00-14:00",
        "ClusterEnabled": true,
        "CacheNodeType": "cache.r5.large",
        "TransitEncryptionEnabled": false,
        "AtRestEncryptionEnabled": false
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TestFailover」を参照してください。

## AWS CLI を使用した MediaStore の例

次のコード例は、MediaStore で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `create-container`

次のコード例は、`create-container` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンテナを作成するには

次の create-container の例では、新しい空のコンテナを作成します。

```
aws mediastore create-container --container-name ExampleContainer
```

出力:

```
{
    "Container": {
        "AccessLoggingEnabled": false,
        "CreationTime": 1563557265,
        "Name": "ExampleContainer",
        "Status": "CREATING",
        "ARN": "arn:aws:mediastore:us-west-2:111122223333:container/
ExampleContainer"
    }
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaStore User Guide」の「Creating a Container」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateContainer」を参照してください。

## delete-container-policy

次のコード例は、delete-container-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンテナポリシーを削除するには

次の delete-container-policy の例では、指定されたコンテナに割り当てられたポリシーを削除します。ポリシーが削除されると、AWS Elemental MediaStore はデフォルトのポリシーを自動的にコンテナに割り当てます。

```
aws mediastore delete-container-policy \
    --container-name LiveEvents
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Elemental MediaStore API reference」の「DeleteContainerPolicy」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteContainerPolicy」を参照してください。

### delete-container

次のコード例は、delete-container を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンテナを削除するには

次の delete-container の例では、指定されたコンテナを削除します。コンテナにオブジェクトが含まれていない場合に限り、コンテナを削除できます。

```
aws mediastore delete-container \
    --container-name=ExampleLiveDemo
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Elemental MediaStore User Guide」の「Deleting a Container」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteContainer」を参照してください。

### delete-cors-policy

次のコード例は、delete-cors-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CORS ポリシーを削除するには

次の delete-cors-policy の例では、指定されたコンテナに割り当てられたクロスオリジンリソース共有 (CORS) ポリシーを削除します。

```
aws mediastore delete-cors-policy \
```

```
    --container-name ExampleContainer
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Elemental MediaStore User Guide」の「Deleting a CORS Policy」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteCorsPolicy」を参照してください。

### delete-lifecycle-policy

次のコード例は、delete-lifecycle-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オブジェクトのライフサイクルポリシーを削除するには

次の delete-lifecycle-policy の例では、指定されたコンテナにアタッチされたオブジェクトライフサイクルポリシーを削除します。この変更が有効になるまでに、最大 20 分かかります。

```
aws mediastore delete-lifecycle-policy \
    --container-name LiveEvents
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Elemental MediaStore User Guide」の「Deleting an Object Lifecycle Policy」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteLifecyclePolicy」を参照してください。

### describe-container

次のコード例は、describe-container を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンテナの詳細を表示するには

次の describe-container の例では、指定されたコンテナの詳細を表示します。

```
aws mediastore describe-container \
    --container-name ExampleContainer
```

出力:

```
{
    "Container": {
        "CreationTime": 1563558086,
        "AccessLoggingEnabled": false,
        "ARN": "arn:aws:mediastore:us-west-2:111122223333:container/
ExampleContainer",
        "Status": "ACTIVE",
        "Name": "ExampleContainer",
        "Endpoint": "https://aaabbbcccdddee.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com"
    }
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaStore User Guide」の「Viewing the Details for a Container」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeContainer」を参照してください。

### describe-object

次のコード例は、describe-object を使用する方法を示しています。

AWS CLI

特定のコンテナに含まれているオブジェクトとフォルダのリストを表示するには

次の describe-object の例では、特定のコンテナに保存されている項目 (オブジェクトとフォルダ) を表示します。

```
aws mediastore-data describe-object \
    --endpoint https://aaabbbcccdddee.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com \
    --path /folder_name/file1234.jpg
```

出力:

```
{
    "ContentType": "image/jpeg",
    "LastModified": "Fri, 19 Jul 2019 21:32:20 GMT",
    "ContentLength": "2307346",
    "ETag": "2aa333bbcc8d8d22d777e999c88d4aa9eeeeee4dd89ff7f555555555555da6d3"
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaStore User Guide」の「Viewing the Details of an Object」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeObject」を参照してください。

### get-container-policy

次のコード例は、get-container-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンテナポリシーを表示するには

次の get-container-policy の例では、指定されたコンテナのリソースベースのポリシーを表示します。

```
aws mediastore get-container-policy \
    --container-name ExampleLiveDemo
```

出力:

```
{
    "Policy": {
        "Version":"2012-10-17",
        "Statement": [
            {
                "Sid": "PublicReadOverHttps",
                "Effect": "Allow",
                "Principal": {
                    "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
                },
                "Action": [
                    "mediastore:GetObject",
                    "mediastore:DescribeObject"
```

```
                ],
                "Resource": "arn:aws:mediastore:us-west-2:111122223333:container/
ExampleLiveDemo/",
                "Condition": {
                    "Bool": {
                        "aws:SecureTransport": "true"
                    }
                }
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaStore User Guide」の「Viewing a Container Policy」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetContainerPolicy」を参照してください。

### get-cors-policy

次のコード例は、get-cors-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CORS ポリシーを表示するには

次の get-cors-policy の例では、指定されたコンテナに割り当てられたクロスオリジンリソース共有 (CORS) ポリシーを表示します。

```
aws mediastore get-cors-policy \
    --container-name ExampleContainer \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "CorsPolicy": [
        {
            "AllowedMethods": [
                "GET",
                "HEAD"
```

```
            ],
            "MaxAgeSeconds": 3000,
            "AllowedOrigins": [
                ""
            ],
            "AllowedHeaders": [
                ""
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaStore User Guide」の「Viewing a CORS Policy」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetCorsPolicy」を参照してください。

### get-lifecycle-policy

次のコード例は、get-lifecycle-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オブジェクトのライフサイクルポリシーを表示するには

次の get-lifecycle-policy の例では、指定されたコンテナにアタッチされたオブジェクトライフサイクルポリシーを表示します。

```
aws mediastore get-lifecycle-policy \
    --container-name LiveEvents
```

出力:

```
{
    "LifecyclePolicy": {
        "rules": [
            {
                "definition": {
                    "path": [
                        {
                            "prefix": "Football/"
```

```
                        },
                        {
                            "prefix": "Baseball/"
                        }
                    ],
                    "days_since_create": [
                        {
                            "numeric": [
                                ">",
                                28
                            ]
                        }
                    ]
                },
                "action": "EXPIRE"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaStore User Guide」の「Viewing an Object Lifecycle Policy」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetLifecyclePolicy」を参照してください。

### get-object

次のコード例は、get-object を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オブジェクトをダウンロードするには

次の get-object の例では、指定されたエンドポイントにオブジェクトをダウンロードします。

```
aws mediastore-data get-object \
    --endpoint https://aaabbbcccdddee.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com \
    --path=/folder_name/README.md README.md
```

出力:

```
{
    "ContentLength": "2307346",
    "ContentType": "image/jpeg",
    "LastModified": "Fri, 19 Jul 2019 21:32:20 GMT",
    "ETag": "2aa333bbcc8d8d22d777e999c88d4aa9eeeeee4dd89ff7f555555555555da6d3",
    "StatusCode": 200
}
```

オブジェクトの一部をダウンロードするには

次の get-object の例では、指定されたエンドポイントにオブジェクトの一部をダウンロードします。

```
aws mediastore-data get-object \
    --endpoint https://aaabbbcccdddee.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com \
    --path /folder_name/README.md \
    --range="bytes=0-100" README2.md
```

出力:

```
{
    "StatusCode": 206,
    "ContentRange": "bytes 0-100/2307346",
    "ContentLength": "101",
    "LastModified": "Fri, 19 Jul 2019 21:32:20 GMT",
    "ContentType": "image/jpeg",
    "ETag": "2aa333bbcc8d8d22d777e999c88d4aa9eeeeee4dd89ff7f555555555555da6d3"
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaStore User Guide」の「Downloading an Object」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetObject」を参照してください。

### list-containers

次のコード例は、list-containers を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンテナのリストを表示するには

次の list-containers の例では、アカウントに関連付けられているすべてのコンテナのリストを表示します。

```
aws mediastore list-containers
```

出力:

```
{
    "Containers": [
        {
            "CreationTime": 1505317931,
            "Endpoint": "https://aaabbbcccdddee.data.mediastore.us-
west-2.amazonaws.com",
            "Status": "ACTIVE",
            "ARN": "arn:aws:mediastore:us-west-2:111122223333:container/
ExampleLiveDemo",
            "AccessLoggingEnabled": false,
            "Name": "ExampleLiveDemo"
        },
        {
            "CreationTime": 1506528818,
            "Endpoint": "https://fffggghhhiiijj.data.mediastore.us-
west-2.amazonaws.com",
            "Status": "ACTIVE",
            "ARN": "arn:aws:mediastore:us-west-2:111122223333:container/
ExampleContainer",
            "AccessLoggingEnabled": false,
            "Name": "ExampleContainer"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaStore User Guide」の「Viewing a List of Containers」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListContainers」を参照してください。

### list-items

次のコード例は、list-items を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 特定のコンテナに含まれているオブジェクトとフォルダのリストを表示するには

次の list-items の例では、指定されたコンテナに保存されている項目 (オブジェクトとフォルダ) を表示します。

```
aws mediastore-data list-items \
    --endpoint https://aaabbbcccdddee.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com
```

出力:

```
{
    "Items": [
        {
            "ContentType": "image/jpeg",
            "LastModified": 1563571859.379,
            "Name": "filename.jpg",
            "Type": "OBJECT",
            "ETag":
 "543ab21abcd1a234ab123456a1a2b12345ab12abc12a1234abc1a2bc12345a12",
            "ContentLength": 3784
        },
        {
            "Type": "FOLDER",
            "Name": "ExampleLiveDemo"
        }
    ]
}
```

例 2: 特定のフォルダに含まれているオブジェクトとフォルダのリストを表示するには

次の list-items の例では、特定のフォルダに保存されている項目 (オブジェクトとフォルダ) を表示します。

```
aws mediastore-data list-items \
    --endpoint https://aaabbbcccdddee.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com
```

出力:

```
{
    "Items": [
```

```
        {
            "ContentType": "image/jpeg",
            "LastModified": 1563571859.379,
            "Name": "filename.jpg",
            "Type": "OBJECT",
            "ETag":
 "543ab21abcd1a234ab123456a1a2b12345ab12abc12a1234abc1a2bc12345a12",
            "ContentLength": 3784
        },
        {
            "Type": "FOLDER",
            "Name": "ExampleLiveDemo"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaStore User Guide」の「Viewing a List of Objects」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListItems」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンテナのタグを一覧表示するには

次の list-tags-for-resource の例では、指定されたコンテナに割り当てられたタグキーと値を表示します。

```
aws mediastore list-tags-for-resource \
    --resource arn:aws:mediastore:us-west-2:1213456789012:container/ExampleContainer
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Value": "Test",
```

```
            "Key": "Environment"
        },
        {
            "Value": "West",
            "Key": "Region"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaStore API Reference」の「ListTagsForResource」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### put-container-policy

次のコード例は、put-container-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンテナポリシーを編集するには

次の put-container-policy の例では、指定されたコンテナに異なるポリシーを割り当てます。この例では、更新されたポリシーが LiveEventsContainerPolicy.json という名前のファイルで定義されます。

```
aws mediastore put-container-policy \
    --container-name LiveEvents \
    --policy file://LiveEventsContainerPolicy.json
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Elemental MediaStore User Guide」の「Editing a Container Policy」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutContainerPolicy」を参照してください。

### put-cors-policy

次のコード例は、put-cors-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: CORS ポリシーを追加するには

次の put-cors-policy の例では、指定されたコンテナにクロスオリジンリソース共有 (CORS) ポリシーを追加します。CORS ポリシーの内容は、corsPolicy.json という名前のファイルにあります。

```
aws mediastore put-cors-policy \
    --container-name ExampleContainer \
    --cors-policy file://corsPolicy.json
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Elemental MediaStore User Guide」の「Adding a CORS Policy to a Container」を参照してください。

例 2: CORS ポリシーを編集するには

次の put-cors-policy の例では、指定されたコンテナに割り当てられたクロスオリジンリソース共有 (CORS) ポリシーを更新します。更新された CORS ポリシーの内容は、corsPolicy2.json という名前のファイルにあります。

詳細については、「AWS Elemental MediaStore User Guide」の「Editing a CORS Policy」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutCorsPolicy」を参照してください。

### put-lifecycle-policy

次のコード例は、put-lifecycle-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オブジェクトのライフサイクルポリシーを作成するには

次の put-lifecycle-policy の例では、指定されたコンテナにオブジェクトライフサイクルポリシーをアタッチします。これにより、サービスがコンテナにオブジェクトを保存すべき期間を指定できます。MediaStore は、LiveEventsLifecyclePolicy.json という名前のファイルにあるポリシーに示されているように、有効期限に達するとコンテナ内のオブジェクトを削除します。

```
aws mediastore put-lifecycle-policy \
    --container-name ExampleContainer \
    --lifecycle-policy file://ExampleLifecyclePolicy.json
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Elemental MediaStore User Guide」の「Adding an Object Lifecycle Policy to a Container」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutLifecyclePolicy」を参照してください。

### put-object

次のコード例は、put-object を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オブジェクトをアップロードするには

次の put-object の例では、指定されたコンテナにオブジェクトをアップロードします。オブジェクトをコンテナ内に保存するフォルダパスを指定できます。フォルダが既に存在する場合、AWS Elemental MediaStore はそのフォルダにオブジェクトを保存します。フォルダが存在しない場合は、フォルダが自動的に作成されて、そのフォルダにオブジェクトが保存されます。

```
aws mediastore-data put-object \
    --endpoint https://aaabbbcccdddee.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com \
    --body README.md \
    --path /folder_name/README.md \
    --cache-control "max-age=6, public" \
    --content-type binary/octet-stream
```

出力:

```
{
    "ContentSHA256":
 "74b5fdb517f423ed750ef214c44adfe2be36e37d861eafe9c842cbe1bf387a9d",
    "StorageClass": "TEMPORAL",
    "ETag": "af3e4731af032167a106015d1f2fe934e68b32ed1aa297a9e325f5c64979277b"
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaStore User Guide」の「Uploading an Object」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutObject」を参照してください。

### start-access-logging

次のコード例は、start-access-logging を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンテナでアクセスログ記録を有効にするには

次の start-access-logging の例では、指定されたコンテナでアクセスログ記録を有効にします。

```
aws mediastore start-access-logging \
    --container-name LiveEvents
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Elemental MediaStore User Guide」の「Enabling Access Logging for a Container」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartAccessLogging」を参照してください。

### stop-access-logging

次のコード例は、stop-access-logging を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンテナでアクセスログ記録を無効にするには

次の stop-access-logging の例では、指定されたコンテナでアクセスログ記録を無効にします。

```
aws mediastore stop-access-logging \
    --container-name LiveEvents
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Elemental MediaStore User Guide」の「Disabling Access Logging for a Container」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopAccessLogging」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンテナにタグを追加するには

次の tag-resource の例では、指定されたコンテナにタグキーと値を追加します。

```
aws mediastore tag-resource \
    --resource arn:aws:mediastore:us-west-2:123456789012:container/ExampleContainer
 \
    --tags '[{"Key": "Region", "Value": "West"}, {"Key": "Environment", "Value":
 "Test"}]'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Elemental MediaStore API Reference」の「TagResource」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンテナからタグを削除するには

次の untag-resource の例では、指定されたタグキーとその関連付けられた値をコンテナから削除します。

```
aws mediastore untag-resource \
    --resource arn:aws:mediastore:us-west-2:123456789012:container/ExampleContainer
 \
    --tag-keys Region
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Elemental MediaStore API Reference」の「UntagResource」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Amazon EMR の例

次のコード例は、Amazon EMR で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `add-instance-fleet`

次のコード例は、`add-instance-fleet` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

タスクインスタンスフリートをクラスターに追加するには

この例では、指定されたクラスターに新しいタスクインスタンスフリートを追加します。

コマンド:

```
aws emr add-instance-fleet --cluster-id 'j-12ABCDEFGHI34JK' --instance-fleet
 InstanceFleetType=TASK,TargetSpotCapacity=1,LaunchSpecifications={SpotSpecification='{Timeo
```

出力:

```
{
   "ClusterId": "j-12ABCDEFGHI34JK",
   "InstanceFleetId": "if-23ABCDEFGHI45JJ"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddInstanceFleet」を参照してください。

### add-steps

次のコード例は、add-steps を使用する方法を示しています。

AWS CLI

1. クラスターにカスタム JAR ステップを追加するには

コマンド:

```
aws emr add-steps --cluster-id j-XXXXXXXX --steps
 Type=CUSTOM_JAR,Name=CustomJAR,ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=s3://amzn-s3-demo-
bucket/mytest.jar,Args=arg1,arg2,arg3
 Type=CUSTOM_JAR,Name=CustomJAR,ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=s3://amzn-s3-demo-
bucket/mytest.jar,MainClass=mymainclass,Args=arg1,arg2,arg3
```

必須パラメータ:

```
Jar
```

任意指定のパラメータ:

```
Type, Name, ActionOnFailure, Args
```

出力:

```
{
    "StepIds":[
```

```
        "s-XXXXXXXX",
        "s-YYYYYYYY"
    ]
}
```

2. ストリーミングステップをクラスターに追加するには

コマンド:

```
aws emr add-steps --cluster-id j-XXXXXXXX --steps Type=STREAMING,Name='Streaming
 Program',ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[-files,s3://elasticmapreduce/samples/
wordcount/wordSplitter.py,-mapper,wordSplitter.py,-reducer,aggregate,-input,s3://
elasticmapreduce/samples/wordcount/input,-output,s3://amzn-s3-demo-bucket/wordcount/
output]
```

必須パラメータ:

```
Type, Args
```

任意指定のパラメータ:

```
Name, ActionOnFailure
```

JSON と同等のもの (Step.json の内容):

```
 [
  {
    "Name": "JSON Streaming Step",
    "Args": ["-files","s3://elasticmapreduce/samples/wordcount/wordSplitter.py","-
mapper","wordSplitter.py","-reducer","aggregate","-input","s3://elasticmapreduce/
samples/wordcount/input","-output","s3://amzn-s3-demo-bucket/wordcount/output"],
    "ActionOnFailure": "CONTINUE",
    "Type": "STREAMING"
  }
]
```

注: JSON 引数には、リスト内の独自の項目としてオプションと値を含める必要があります。

コマンド (step.json を使用):

```
aws emr add-steps --cluster-id j-XXXXXXXX --steps file://./step.json
```

出力:

```
{
    "StepIds":[
        "s-XXXXXXXX",
        "s-YYYYYYYY"
    ]
}
```

3. 複数のファイルを含むストリーミングステップをクラスターに追加するには (JSON のみ)

JSON (multiplefiles.json):

```
[
  {
     "Name": "JSON Streaming Step",
     "Type": "STREAMING",
     "ActionOnFailure": "CONTINUE",
     "Args": [
         "-files",
         "s3://amzn-s3-demo-bucket/mapper.py,s3://amzn-s3-demo-bucket/reducer.py",
         "-mapper",
         "mapper.py",
         "-reducer",
         "reducer.py",
         "-input",
         "s3://amzn-s3-demo-bucket/input",
         "-output",
         "s3://amzn-s3-demo-bucket/output"]
  }
]
```

コマンド:

```
aws emr add-steps --cluster-id j-XXXXXXXX  --steps file://./multiplefiles.json
```

必須パラメータ:

```
Type, Args
```

任意指定のパラメータ:

```
Name, ActionOnFailure
```

出力:

```
{
    "StepIds":[
        "s-XXXXXXXX",
    ]
}
```

4. クラスターに Hive ステップを追加するには

コマンド:

```
aws emr add-steps --cluster-id j-XXXXXXXX --steps Type=HIVE,Name='Hive
 program',ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[-f,s3://amzn-s3-demo-bucket/
myhivescript.q,-d,INPUT=s3://amzn-s3-demo-bucket/myhiveinput,-d,OUTPUT=s3://
amzn-s3-demo-bucket/myhiveoutput,arg1,arg2] Type=HIVE,Name='Hive
 steps',ActionOnFailure=TERMINATE_CLUSTER,Args=[-f,s3://elasticmapreduce/samples/
hive-ads/libs/model-build.q,-d,INPUT=s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/tables,-
d,OUTPUT=s3://amzn-s3-demo-bucket/hive-ads/output/2014-04-18/11-07-32,-d,LIBS=s3://
elasticmapreduce/samples/hive-ads/libs]
```

必須パラメータ:

```
Type, Args
```

任意指定のパラメータ:

```
Name, ActionOnFailure
```

出力:

```
{
    "StepIds":[
        "s-XXXXXXXX",
        "s-YYYYYYYY"
    ]
}
```

5. クラスターに Pig ステップを追加するには

コマンド:

```
aws emr add-steps --cluster-id j-XXXXXXXX --steps Type=PIG,Name='Pig
 program',ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[-f,s3://amzn-s3-demo-bucket/
mypigscript.pig,-p,INPUT=s3://amzn-s3-demo-bucket/mypiginput,-p,OUTPUT=s3://
amzn-s3-demo-bucket/mypigoutput,arg1,arg2] Type=PIG,Name='Pig program',Args=[-
f,s3://elasticmapreduce/samples/pig-apache/do-reports2.pig,-p,INPUT=s3://
elasticmapreduce/samples/pig-apache/input,-p,OUTPUT=s3://amzn-s3-demo-bucket/pig-
apache/output,arg1,arg2]
```

必須パラメータ:

```
Type, Args
```

任意指定のパラメータ:

```
Name, ActionOnFailure
```

出力:

```
{
    "StepIds":[
        "s-XXXXXXXX",
        "s-YYYYYYYY"
    ]
}
```

6. Impala ステップをクラスターに追加するには

コマンド:

```
aws emr add-steps --cluster-id j-XXXXXXXX --steps Type=IMPALA,Name='Impala
 program',ActionOnFailure=CONTINUE,Args=--impala-script,s3://myimpala/input,--
console-output-path,s3://myimpala/output
```

必須パラメータ:

```
Type, Args
```

任意指定のパラメータ:

```
Name, ActionOnFailure
```

出力:

```
{
    "StepIds":[
        "s-XXXXXXXX",
        "s-YYYYYYYY"
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddSteps」を参照してください。

### add-tags

次のコード例は、add-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

1. クラスターにタグを追加するには

コマンド:

```
aws emr add-tags --resource-id j-xxxxxxx --tags name="John Doe" age=29 sex=male
 address="123 East NW Seattle"
```

出力:

```
None
```

2. クラスターのタグを一覧表示するには

--コマンド:

```
aws emr describe-cluster --cluster-id j-XXXXXXYY --query Cluster.Tags
```

出力:

```
[
```

```
    {
        "Value": "male",
        "Key": "sex"
    },
    {
        "Value": "123 East NW Seattle",
        "Key": "address"
    },
    {
        "Value": "John Doe",
        "Key": "name"
    },
    {
        "Value": "29",
        "Key": "age"
    }
]
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddTags」を参照してください。

### create-cluster-examples

次のコード例は、create-cluster-examples を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次の例のほとんどは、Amazon EMR サービスロールと Amazon EC2 インスタンスプロファイルを指定していることを前提としています。これを行っていない場合は、必要な各 IAM ロールを指定するか、クラスターの作成時に --use-default-roles パラメータを使用する必要があります。IAM ロールの指定に関する詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「AWS サービスに Amazon EMR アクセス許可の IAM ロールを設定する」を参照してください。

例 1: クラスターを作成するには

以下の create-cluster の例は、シンプルな EMR クラスターを作成します。

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-5.14.0 \
    --instance-type m4.large \
    --instance-count 2
```

このコマンドでは何も出力されません。

例 2: デフォルトの ServiceRole ロールと InstanceProfile ロールを使用して Amazon EMR クラスターを作成するには

次の `create-cluster` の例では、`--instance-groups` 設定を使用する Amazon EMR クラスターを作成します。

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-5.14.0 \
    --service-role EMR_DefaultRole \
    --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
```

例 3: インスタンスフリートを使用する Amazon EMR クラスターを作成するには

次の `create-cluster` の例では、`--instance-fleets` 設定を使用する Amazon EMR クラスターを作成し、フリートごとに 2 つのインスタンスタイプと 2 つの EC2 サブネットを指定します。

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-5.14.0 \
    --service-role EMR_DefaultRole \
    --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetIds=['subnet-
ab12345c','subnet-de67890f'] \
    --instance-fleets
 InstanceFleetType=MASTER,TargetOnDemandCapacity=1,InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m4.la
 InstanceFleetType=CORE,TargetSpotCapacity=11,InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m4.large,B
```

例 4: デフォルトロールを使用してクラスターを作成するには

次の `create-cluster` 例では、`--use-default-roles` パラメータを使用して、デフォルトのサービスロールとインスタンスプロファイルを指定します。

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --use-default-roles \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
 \
```

```
    --auto-terminate
```

例 5: クラスターを作成し、インストールするアプリケーションを指定するには

次の `create-cluster` の例では、`--applications` パラメータを使用して、Amazon EMR がインストールするアプリケーションを指定します。この例では、Hadoop、Hive、Pig をインストールします。

```
aws emr create-cluster \
    --applications Name=Hadoop Name=Hive Name=Pig \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
 \
    --auto-terminate
```

例 6: Spark を含むクラスターを作成するには

次の例では、Spark をインストールします。

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --applications Name=Spark \
    --ec2-attributes KeyName=myKey \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
 \
    --auto-terminate
```

例 7: クラスターインスタンスに使用するカスタム AMI を指定するには

次の `create-cluster` の例では、ID `ami-a518e6df` を持つ Amazon Linux AMI に基づいてクラスターインスタンスを作成します。

```
aws emr create-cluster \
    --name "Cluster with My Custom AMI" \
    --custom-ami-id ami-a518e6df \
    --ebs-root-volume-size 20 \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --use-default-roles \
    --instance-count 2 \
```

```
    --instance-type m4.large
```

例 8: アプリケーション設定をカスタマイズするには

次の例では、--configurations パラメータを使用して、Hadoop のアプリケーションのカスタマイズを含む JSON 設定ファイルを指定します。詳細については、Amazon EMR リリースガイドの「アプリケーションの設定」を参照してください。

configurations.json の内容:

```
[
    {
       "Classification": "mapred-site",
       "Properties": {
           "mapred.tasktracker.map.tasks.maximum": 2
       }
    },
    {
        "Classification": "hadoop-env",
        "Properties": {},
        "Configurations": [
            {
                "Classification": "export",
                "Properties": {
                    "HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE": 2048,
                    "HADOOP_NAMENODE_OPTS": "-XX:GCTimeRatio=19"
                }
            }
        ]
    }
]
```

以下の例では、ローカルファイルとして configurations.json を参照します。

```
aws emr create-cluster \
    --configurations file://configurations.json \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
 \
    --auto-terminate
```

次の例では、Amazon S3 のファイルとして configurations.json を参照します。

```
aws emr create-cluster \
    --configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/
configurations.json \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
 \
    --auto-terminate
```

例 9: マスター、コア、タスクインスタンスグループを使用してクラスターを作成するには

次の create-cluster の例では、--instance-groups を使用して、マスター、コア、タスクインスタンスグループに使用する EC2 インスタンスのタイプと数を指定します。

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --instance-
groups Name=Master,InstanceGroupType=MASTER,InstanceType=m4.large,InstanceCount=1 Name=Core,
```

例 10: すべてのステップを完了した後にクラスターを終了するように指定するには

次の create-cluster 例では、--auto-terminate を使用して、すべてのステップを完了した後にクラスターを自動的にシャットダウンするように指定します。

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --instance-groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large
  InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=2,InstanceType=m4.large \
    --auto-terminate
```

例 11: Amazon EC2 キーペア、ネットワーク設定、セキュリティグループなどのクラスター設定の詳細を指定するには

次の create-cluster の例では、myKey という名前の Amazon EC2 キーペアと myProfile という名前のカスタマイズされたインスタンスプロファイルを持つクラスターを作成します。キーペアは、クラスターノード、ほとんどの場合プライマリノードへの SSH 接続を承認するために使用されます。詳細は、「Amazon EMR 管理ガイド」の「SSH 認証情報に EC2 キーペアを使用する」を参照してください。

```
aws emr create-cluster \
    --ec2-attributes KeyName=myKey,InstanceProfile=myProfile \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
 \
    --auto-terminate
```

次の例では、Amazon VPC サブネットにクラスターを作成します。

```
aws emr create-cluster \
    --ec2-attributes SubnetId=subnet-xxxxx \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
 \
    --auto-terminate
```

次の例では、us-east-1b アベイラビリティーゾーンにクラスターを作成します。

```
aws emr create-cluster \
    --ec2-attributes AvailabilityZone=us-east-1b \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
```

次の例では、クラスターを作成し、Amazon EMR マネージドセキュリティグループのみを指定します。

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --service-role myServiceRole \
    --ec2-attributes InstanceProfile=myRole,EmrManagedMasterSecurityGroup=sg-
master1,EmrManagedSlaveSecurityGroup=sg-slave1 \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
```

次の例では、クラスターを作成し、追加の Amazon EC2 セキュリティグループのみを指定します。

```
aws emr create-cluster \
```

```
    --release-label emr-5.9.0 \
    --service-role myServiceRole \
    --ec2-attributes InstanceProfile=myRole,AdditionalMasterSecurityGroups=[sg-
addMaster1,sg-addMaster2,sg-addMaster3,sg-
addMaster4],AdditionalSlaveSecurityGroups=[sg-addSlave1,sg-addSlave2,sg-
addSlave3,sg-addSlave4] \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
```

次の例では、クラスターを作成し、EMR マネージドセキュリティグループと追加のセキュリティグループを指定します。

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --service-role myServiceRole \
    --ec2-attributes InstanceProfile=myRole,EmrManagedMasterSecurityGroup=sg-
master1,EmrManagedSlaveSecurityGroup=sg-slave1,AdditionalMasterSecurityGroups=[sg-
addMaster1,sg-addMaster2,sg-addMaster3,sg-
addMaster4],AdditionalSlaveSecurityGroups=[sg-addSlave1,sg-addSlave2,sg-
addSlave3,sg-addSlave4] \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
```

次の例では、VPC プライベートサブネットにクラスターを作成し、特定の Amazon EC2 セキュリティグループを使用して Amazon EMR サービスアクセスを有効にします。これは、プライベートサブネットのクラスターに必要です。

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --service-role myServiceRole \
    --ec2-attributes InstanceProfile=myRole,ServiceAccessSecurityGroup=sg-service-
access,EmrManagedMasterSecurityGroup=sg-master,EmrManagedSlaveSecurityGroup=sg-slave
 \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
```

次の例では、ローカルに保存されている ec2_attributes.json という名前の JSON ファイルを使用してセキュリティグループ設定パラメータを指定します。注: JSON 引数には、リスト内の独自の項目としてオプションと値を含める必要があります。

```
aws emr create-cluster \
```

```
    --release-label emr-5.9.0 \
    --service-role myServiceRole \
    --ec2-attributes file://ec2_attributes.json  \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
```

ec2_attributes.json の内容:

```
[
    {
        "SubnetId": "subnet-xxxxx",
        "KeyName": "myKey",
        "InstanceProfile":"myRole",
        "EmrManagedMasterSecurityGroup": "sg-master1",
        "EmrManagedSlaveSecurityGroup": "sg-slave1",
        "ServiceAccessSecurityGroup": "sg-service-access",
        "AdditionalMasterSecurityGroups": ["sg-addMaster1","sg-addMaster2","sg-
addMaster3","sg-addMaster4"],
        "AdditionalSlaveSecurityGroups": ["sg-addSlave1","sg-addSlave2","sg-
addSlave3","sg-addSlave4"]
    }
]
```

例 12: デバッグを有効にしてログ URI を指定するには

次の create-cluster の例では、--enable-debugging パラメータを使用しており、Amazon EMR コンソールのデバッグツールを使用してログファイルをより簡単に表示できます。--log-uri パラメータは --enable-debugging で必須です。

```
aws emr create-cluster \
    --enable-debugging \
    --log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/myLog \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
 \
    --auto-terminate
```

例 13: クラスターの作成時にタグを追加するには

タグは、クラスターの特定と管理に役立つキーと値のペアです。次の create-cluster の例では、--tags パラメータを使用してクラスターに 3 つのタグを作成します。1 つ目はキー名 name

と値 Shirley Rodriguez、2 つ目はキー名 age と値 29、3 つ目のタグはキー名 department と値 Analytics です。

```
aws emr create-cluster \
    --tags name="Shirley Rodriguez" age=29 department="Analytics" \
    --release-label emr-5.32.0 \
    --instance-type m5.xlarge \
    --instance-count 3 \
    --use-default-roles
```

次の例では、クラスターに適用されるタグを一覧表示します。

```
aws emr describe-cluster \
    --cluster-id j-XXXXXXYY \
    --query Cluster.Tags
```

例 14: 暗号化やその他のセキュリティ機能を有効にするセキュリティ設定を使用するには

次の create-cluster の例では、--security-configuration パラメータを使用して EMR クラスターのセキュリティ設定を指定します。Amazon EMR バージョン 4.8.0 以降では、セキュリティ設定を使用できます。

```
aws emr create-cluster \
    --instance-type m4.large \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --security-configuration mySecurityConfiguration
```

例 15: インスタンスグループに設定された追加の EBS ストレージボリュームを持つクラスターを作成するには

追加の EBS ボリュームを指定する場合は、次の引数が必要です。EbsBlockDeviceConfigs が指定されている場合、VolumeType、SizeInGB。

次の create-cluster の例では、コアインスタンスグループの EC2 インスタンスに複数の EBS ボリュームがアタッチされたクラスターを作成します。

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-5.9.0  \
    --use-default-roles \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=d2.xlarge
```

```
 'InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=2,InstanceType=d2.xlarge,EbsConfiguration={EbsOptimiz
{VolumeSpecification={VolumeType=io1,SizeInGB=100,Iops=100},VolumesPerInstance=4}]}'
 \
    --auto-terminate
```

次の例では、マスターインスタンスグループの EC2 インスタンスに複数の EBS ボリュームがアタッチされたクラスターを作成します。

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --use-default-roles \
    --instance-groups 'InstanceGroupType=MASTER, InstanceCount=1,
 InstanceType=d2.xlarge, EbsConfiguration={EbsOptimized=true,
 EbsBlockDeviceConfigs=[{VolumeSpecification={VolumeType=io1, SizeInGB=100,
 Iops=100}},
{VolumeSpecification={VolumeType=standard,SizeInGB=50},VolumesPerInstance=3}]}' InstanceGrou
 \
    --auto-terminate
```

例 16: 自動スケーリングポリシーを使用してクラスターを作成するには

Amazon EMR バージョン 4.0 以降を使用して、コアインスタンスグループとタスクインスタンスグループに自動スケーリングポリシーをアタッチできます。自動スケーリングポリシーは、Amazon CloudWatch メトリクスに応答して EC2 インスタンスを動的に追加および削除します。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「Amazon EMR で自動スケーリングを使用する <https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-automatic-scaling.html>`_」を参照してください。

自動スケーリングポリシーをアタッチする場合は、`--auto-scaling-role EMR_AutoScaling_DefaultRole` を使用して自動スケーリングのデフォルトロールを指定する必要があります。

次の `create-cluster` の例では、スケーリングポリシー設定を指定する JSON 構造が埋め込まれた `AutoScalingPolicy` 引数を使用して、`CORE` インスタンスグループの自動スケーリングポリシーを指定します。JSON 構造が埋め込まれたインスタンスグループには、引数のコレクション全体が一重引用符で囲まれている必要があります。JSON 構造が埋め込まれていないインスタンスグループでは、単一引用符の使用はオプションです。

```
aws emr create-cluster
    --release-label emr-5.9.0 \
    --use-default-roles --auto-scaling-role EMR_AutoScaling_DefaultRole \
```

```
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceType=d2.xlarge,InstanceCount=1
 'InstanceGroupType=CORE,InstanceType=d2.xlarge,InstanceCount=2,AutoScalingPolicy={Constrain
```

次の例では、JSON ファイルの instancegroupconfig.json を使用して、クラスター内のすべてのインスタンスグループの設定を指定します。JSON ファイルは、コアインスタンスグループの自動スケーリングポリシー設定を指定します。

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --service-role EMR_DefaultRole \
    --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
    --instance-groups file://myfolder/instancegroupconfig.json \
    --auto-scaling-role EMR_AutoScaling_DefaultRole
```

instancegroupconfig.json の内容:

```
[
    {
        "InstanceCount": 1,
        "Name": "MyMasterIG",
        "InstanceGroupType": "MASTER",
        "InstanceType": "m4.large"
    },
    {
        "InstanceCount": 2,
        "Name": "MyCoreIG",
        "InstanceGroupType": "CORE",
        "InstanceType": "m4.large",
        "AutoScalingPolicy": {
            "Constraints": {
                "MinCapacity": 2,
                "MaxCapacity": 10
            },
            "Rules": [
                {
                    "Name": "Default-scale-out",
                    "Description": "Replicates the default scale-out rule in the
 console for YARN memory.",
                    "Action": {
                        "SimpleScalingPolicyConfiguration": {
                            "AdjustmentType": "CHANGE_IN_CAPACITY",
```

```
                            "ScalingAdjustment": 1,
                            "CoolDown": 300
                        }
                    },
                    "Trigger": {
                        "CloudWatchAlarmDefinition": {
                            "ComparisonOperator": "LESS_THAN",
                            "EvaluationPeriods": 1,
                            "MetricName": "YARNMemoryAvailablePercentage",
                            "Namespace": "AWS/ElasticMapReduce",
                            "Period": 300,
                            "Threshold": 15,
                            "Statistic": "AVERAGE",
                            "Unit": "PERCENT",
                            "Dimensions": [
                                {
                                    "Key": "JobFlowId",
                                    "Value": "${emr.clusterId}"
                                }
                            ]
                        }
                    }
                }
            ]
        }
    }
]
```

例 17: クラスターを作成するときにカスタム JAR ステップを追加する

次の `create-cluster` の例では、Amazon S3 に保存されている JAR ファイルを指定してステップを追加します。ステップではクラスターに作業を送信します。JAR ファイルで定義されたメイン関数は、EC2 インスタンスがプロビジョニングされ、ブートストラップアクションが実行され、アプリケーションがインストールされた後に実行されます。これらのステップは `Type=CUSTOM_JAR` を使用して指定します。

カスタム JAR ステップには、JAR のパスとファイル名を指定する `Jar=` パラメータが必要です。オプションのパラメータは、`Type`、`Name`、`Args`、`ActionOnFailure`、および `MainClass` です。メインクラスを指定しない場合、JAR ファイルはマニフェストファイルで `Main-Class` を指定する必要があります。

```
aws emr create-cluster \
```

```
    --steps Type=CUSTOM_JAR,Name=CustomJAR,ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=s3://amzn-
s3-demo-bucket/
mytest.jar,Args=arg1,arg2,arg3 Type=CUSTOM_JAR,Name=CustomJAR,ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=s
amzn-s3-demo-bucket/mytest.jar,MainClass=mymainclass,Args=arg1,arg2,arg3  \
    --release-label emr-5.3.1 \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
 \
    --auto-terminate
```

例 18: クラスターの作成時にストリーミングステップを追加するには

次の create-cluster の例では、すべてのステップの実行後に終了するストリーミングステップをクラスターに追加します。ストリーミングステップにはパラメータ Type と Args が必要です。ストリーミングステップのオプションパラメータは Name および ActionOnFailure です。

次の例はステップインラインを指定します。

```
aws emr create-cluster \
    --steps Type=STREAMING,Name='Streaming Program',ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[-
files,s3://elasticmapreduce/samples/wordcount/wordSplitter.py,-
mapper,wordSplitter.py,-reducer,aggregate,-input,s3://elasticmapreduce/samples/
wordcount/input,-output,s3://amzn-s3-demo-bucket/wordcount/output] \
    --release-label emr-5.3.1 \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
 \
    --auto-terminate
```

次の例では、multiplefiles.json という名前のローカルに保存された JSON 設定ファイルを使用します。JSON 設定では、複数のファイルを指定します。ステップ内で複数のファイルを指定するには、JSON 設定ファイルを使用してステップを指定する必要があります。JSON 引数には、リスト内の独自の項目としてオプションと値を含める必要があります。

```
aws emr create-cluster \
    --steps file://./multiplefiles.json \
    --release-label emr-5.9.0  \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
 \
```

```
    --auto-terminate
```

multiplefiles.json の内容:

```
[
    {
        "Name": "JSON Streaming Step",
        "Args": [
            "-files",
            "s3://elasticmapreduce/samples/wordcount/wordSplitter.py",
            "-mapper",
            "wordSplitter.py",
            "-reducer",
            "aggregate",
            "-input",
            "s3://elasticmapreduce/samples/wordcount/input",
            "-output",
            "s3://amzn-s3-demo-bucket/wordcount/output"
        ],
        "ActionOnFailure": "CONTINUE",
        "Type": "STREAMING"
    }
]
```

例 19: クラスターの作成時に Hive ステップを追加するには

次の例では、クラスターを作成するときに Hive ステップを追加します。Hive ステップには、パラメータ Type と Args が必要です。Hive ステップのオプションパラメータは Name と ActionOnFailureです。

```
aws emr create-cluster \
    --steps Type=HIVE,Name='Hive
 program',ActionOnFailure=CONTINUE,ActionOnFailure=TERMINATE_CLUSTER,Args=[-
f,s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/libs/model-build.q,-d,INPUT=s3://
elasticmapreduce/samples/hive-ads/tables,-d,OUTPUT=s3://amzn-s3-demo-bucket/hive-
ads/output/2014-04-18/11-07-32,-d,LIBS=s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/libs]
 \
    --applications Name=Hive \
    --release-label emr-5.3.1 \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
```

例 20: クラスターの作成時に Pig ステップを追加するには

次の例では、クラスターを作成するときに Pig ステップを追加します。Pig ステップに必要なパラメータは Type と Args です。Pig ステップのオプションパラメータは Name と ActionOnFailure です。

```
aws emr create-cluster \
    --steps Type=PIG,Name='Pig program',ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[-f,s3://
elasticmapreduce/samples/pig-apache/do-reports2.pig,-p,INPUT=s3://elasticmapreduce/
samples/pig-apache/input,-p,OUTPUT=s3://amzn-s3-demo-bucket/pig-apache/output] \
    --applications Name=Pig \
    --release-label emr-5.3.1 \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
```

例 21: ブートストラップアクションを追加するには

次の create-cluster の例では、Amazon S3 に保存されているスクリプトとして定義された 2 つのブートストラップアクションを実行します。

```
aws emr create-cluster \
    --bootstrap-actions Path=s3://amzn-s3-demo-bucket/
myscript1,Name=BootstrapAction1,Args=[arg1,arg2] Path=s3://amzn-s3-demo-bucket/
myscript2,Name=BootstrapAction2,Args=[arg1,arg2] \
    --release-label emr-5.3.1 \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
 \
    --auto-terminate
```

例 22: EMRFS の一貫性のあるビューを有効にし、RetryCount と RetryPeriod の設定をカスタマイズするには

次の create-cluster の例では、EMRFS の一貫性のあるビューの再試行回数と再試行期間を指定します。Consistent=true 引数が必要です。

```
aws emr create-cluster \
    --instance-type m4.large \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --emrfs Consistent=true,RetryCount=6,RetryPeriod=30
```

次の例では、emrfsconfig.json という名前のローカルに保存された JSON 設定ファイルを使用して、前の例と同じ EMRFS 設定を指定します。

```
aws emr create-cluster \
    --instance-type m4.large \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --emrfs file://emrfsconfig.json
```

emrfsconfig.json の内容:

```
{
    "Consistent": true,
    "RetryCount": 6,
    "RetryPeriod": 30
}
```

例 23: Kerberos が設定されたクラスターを作成するには

次の create-cluster の例では、Kerberos を有効にしたセキュリティ設定を使用してクラスターを作成し、--kerberos-attributes を使用してクラスターの Kerberos パラメータを確立します。

次のコマンドは、クラスターの Kerberos 属性をインラインで指定します。

```
aws emr create-cluster \
    --instance-type m3.xlarge \
    --release-label emr-5.10.0 \
    --service-role EMR_DefaultRole \
    --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
    --security-configuration mySecurityConfiguration \
    --kerberos-
attributes Realm=EC2.INTERNAL,KdcAdminPassword=123,CrossRealmTrustPrincipalPassword=123
```

次のコマンドは同じ属性を指定しますが、kerberos_attributes.json という名前のローカルに保存された JSON ファイルを参照します。この例では、ファイルはコマンドを実行するディレクトリに保存されます。Amazon S3 に保存されている設定ファイルを参照することもできます。

```
aws emr create-cluster \
    --instance-type m3.xlarge \
    --release-label emr-5.10.0 \
```

```
    --service-role EMR_DefaultRole \
    --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
    --security-configuration mySecurityConfiguration \
    --kerberos-attributes file://kerberos_attributes.json
```

kerberos_attributes.json の内容:

```
{
    "Realm": "EC2.INTERNAL",
    "KdcAdminPassword": "123",
    "CrossRealmTrustPrincipalPassword": "123",
}
```

次の create-cluster の例では、--instance-groups 設定を使用し、マネージドスケーリングポリシーを持つ Amazon EMR クラスターを作成します。

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-5.30.0 \
    --service-role EMR_DefaultRole \
    --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
    --managed-scaling-policy
 ComputeLimits='{MinimumCapacityUnits=2,MaximumCapacityUnits=4,UnitType=Instances}'
```

次の create-cluster の例では、「--log-encryption-kms-key-id」を使用して、ログ暗号化に使用される KMS キー ID を定義する Amazon EMR クラスターを作成します。

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-5.30.0 \
    --log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/myLog \
    --log-encryption-kms-key-id arn:aws:kms:us-east-1:110302272565:key/
dd559181-283e-45d7-99d1-66da348c4d33 \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
```

次の create-cluster の例では、「-placement-group-configs」設定を使用して、SPREAD プレイスメント戦略を使用して EC2 プレイスメントグループ内の高可用性 (HA) クラスターにプライマリノードを配置する Amazon EMR クラスターを作成します。

```
aws emr create-cluster \
```

```
    --release-label emr-5.30.0 \
    --service-role EMR_DefaultRole \
    --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=3,InstanceType=m4.largeInstanceGroupType=CORE,
 \
    --placement-group-configs InstanceRole=MASTER
```

次の `create-cluster` の例では、「--auto-termination-policy」設定を使用してクラスターの自動アイドル終了しきい値を配置する Amazon EMR クラスターを作成します。

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-5.34.0 \
    --service-role EMR_DefaultRole \
    --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
 \
    --auto-termination-policy IdleTimeout=100
```

次の `create-cluster` の例では、「--os-release-label」を使用してクラスター起動用の Amazon Linux リリースを定義する Amazon EMR クラスターを作成します。

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-6.6.0 \
    --os-release-label 2.0.20220406.1 \
    --service-role EMR_DefaultRole \
    --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
```

例 24: EMR リリース 6.15.0 以降で作成されたクラスターインスタンスのサイズ、iops、スループットの EBS ルートボリューム属性を指定するには

次の `create-cluster` の例では、ルートボリューム属性を使用して EC2 インスタンスのルートボリューム仕様を設定する Amazon EMR クラスターを作成します。

```
aws emr create-cluster \
    --name "Cluster with My Custom AMI" \
    --custom-ami-id ami-a518e6df \
    --ebs-root-volume-size 20 \
    --ebs-root-volume-iops 3000 \
```

```
    --ebs-root-volume-throughput 125 \
    --release-label emr-6.15.0 \
    --use-default-roles \
    --instance-count 2 \
    --instance-type m4.large
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateClusterExamples」を参照してください。

### create-default-roles

次のコード例は、create-default-roles を使用する方法を示しています。

AWS CLI

1. EC2 のデフォルトの IAM ロールを作成するには

   コマンド:

```
aws emr create-default-roles
```

   出力:

```
If the role already exists then the command returns nothing.

If the role does not exist then the output will be:

[
    {
        "RolePolicy": {
            "Version":"2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Action": [
                        "cloudwatch:*",
                        "dynamodb:*",
                        "ec2:Describe*",
                        "elasticmapreduce:Describe*",
                        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
                        "elasticmapreduce:ListClusters",
                        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
                        "elasticmapreduce:ListInstances",
```

```
                    "elasticmapreduce:ListSteps",
                    "kinesis:CreateStream",
                    "kinesis:DeleteStream",
                    "kinesis:DescribeStream",
                    "kinesis:GetRecords",
                    "kinesis:GetShardIterator",
                    "kinesis:MergeShards",
                    "kinesis:PutRecord",
                    "kinesis:SplitShard",
                    "rds:Describe*",
                    "s3:*",
                    "sdb:*",
                    "sns:*",
                    "sqs:*"
                ],
                "Resource": "*",
                "Effect": "Allow"
            }
        ]
    },
    "Role": {
        "AssumeRolePolicyDocument": {
            "Version":"2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Action": "sts:AssumeRole",
                    "Sid": "",
                    "Effect": "Allow",
                    "Principal": {
                        "Service": "ec2.amazonaws.com"
                    }
                }
            ]
        },
        "RoleId": "AROAIQ5SIQUGL5KMYBJX6",
        "CreateDate": "2015-06-09T17:09:04.602Z",
        "RoleName": "EMR_EC2_DefaultRole",
        "Path": "/",
        "Arn": "arn:aws:iam::176430881729:role/EMR_EC2_DefaultRole"
    }
},
{
    "RolePolicy": {
        "Version":"2012-10-17",
```

```
            "Statement": [
                {
                    "Action": [
                        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
                        "ec2:CancelSpotInstanceRequests",
                        "ec2:CreateSecurityGroup",
                        "ec2:CreateTags",
                        "ec2:DeleteTags",
                        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
                        "ec2:DescribeAccountAttributes",
                        "ec2:DescribeInstances",
                        "ec2:DescribeInstanceStatus",
                        "ec2:DescribeKeyPairs",
                        "ec2:DescribePrefixLists",
                        "ec2:DescribeRouteTables",
                        "ec2:DescribeSecurityGroups",
                        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
                        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
                        "ec2:DescribeSubnets",
                        "ec2:DescribeVpcAttribute",
                        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
                        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
                        "ec2:DescribeVpcs",
                        "ec2:ModifyImageAttribute",
                        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
                        "ec2:RequestSpotInstances",
                        "ec2:RunInstances",
                        "ec2:TerminateInstances",
                        "iam:GetRole",
                        "iam:GetRolePolicy",
                        "iam:ListInstanceProfiles",
                        "iam:ListRolePolicies",
                        "iam:PassRole",
                        "s3:CreateBucket",
                        "s3:Get*",
                        "s3:List*",
                        "sdb:BatchPutAttributes",
                        "sdb:Select",
                        "sqs:CreateQueue",
                        "sqs:Delete*",
                        "sqs:GetQueue*",
                        "sqs:ReceiveMessage"
                    ],
                    "Resource": "*",
```

```
                    "Effect": "Allow"
                }
            ]
        },
        "Role": {
            "AssumeRolePolicyDocument": {
                "Version":"2012-10-17",
                "Statement": [
                    {
                        "Action": "sts:AssumeRole",
                        "Sid": "",
                        "Effect": "Allow",
                        "Principal": {
                            "Service": "elasticmapreduce.amazonaws.com"
                        }
                    }
                ]
            },
            "RoleId": "AROAI3SRVPPVSRDLARBPY",
            "CreateDate": "2015-06-09T17:09:10.401Z",
            "RoleName": "EMR_DefaultRole",
            "Path": "/",
            "Arn": "arn:aws:iam::176430881729:role/EMR_DefaultRole"
        }
    }
]
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDefaultRoles」を参照してください。

### create-security-configuration

次のコード例は、create-security-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

1. 証明書プロバイダーの PEM で転送中の暗号化を有効にし、SSE-S3 で S3 暗号化を有効にし、ローカルディスクキープロバイダーの AWS-KMS で保管時の S3 暗号化を有効にしたセキュリティ設定を作成するには

   コマンド:

```
 aws emr create-security-configuration --name MySecurityConfig --security-
configuration '{
        "EncryptionConfiguration": {
                "EnableInTransitEncryption" : true,
                "EnableAtRestEncryption" : true,
                "InTransitEncryptionConfiguration" : {
                        "TLSCertificateConfiguration" : {
                                "CertificateProviderType" : "PEM",
                                "S3Object" : "s3://mycertstore/artifacts/
MyCerts.zip"
                        }
                },
                "AtRestEncryptionConfiguration" : {
                        "S3EncryptionConfiguration" : {
                                "EncryptionMode" : "SSE-S3"
                        },
                        "LocalDiskEncryptionConfiguration" : {
                                "EncryptionKeyProviderType" : "AwsKms",
                                "AwsKmsKey" : "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
                        }
                }
        }
}'
```

出力:

```
{
"CreationDateTime": 1474070889.129,
"Name": "MySecurityConfig"
}
```

JSON と同等のもの (security_configuration.json の内容):

```
{
    "EncryptionConfiguration": {
        "EnableInTransitEncryption": true,
        "EnableAtRestEncryption": true,
        "InTransitEncryptionConfiguration": {
            "TLSCertificateConfiguration": {
                "CertificateProviderType": "PEM",
                "S3Object": "s3://mycertstore/artifacts/MyCerts.zip"
```

```
            }
        },
        "AtRestEncryptionConfiguration": {
            "S3EncryptionConfiguration": {
                "EncryptionMode": "SSE-S3"
            },
            "LocalDiskEncryptionConfiguration": {
                "EncryptionKeyProviderType": "AwsKms",
                "AwsKmsKey": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
            }
        }
    }
}
```

コマンド (security_configuration.json を使用):

```
aws emr create-security-configuration --name "MySecurityConfig" --security-
configuration file://./security_configuration.json
```

出力:

```
{
"CreationDateTime": 1474070889.129,
"Name": "MySecurityConfig"
}
```

2. クラスター専用 KDC とクロスレルム信頼を使用して Kerberos を有効にしてセキュリティ設定を作成するには

コマンド:

```
 aws emr create-security-configuration --name MySecurityConfig --security-
configuration '{
     "AuthenticationConfiguration": {
         "KerberosConfiguration": {
             "Provider": "ClusterDedicatedKdc",
             "ClusterDedicatedKdcConfiguration": {
                 "TicketLifetimeInHours": 24,
                 "CrossRealmTrustConfiguration": {
                   "Realm": "AD.DOMAIN.COM",
                   "Domain": "ad.domain.com",
```

```
                    "AdminServer": "ad.domain.com",
                    "KdcServer": "ad.domain.com"
                  }
              }
          }
     }
}'
```

出力:

```
{
"CreationDateTime": 1490225558.982,
"Name": "MySecurityConfig"
}
```

JSON と同等のもの (security_configuration.json の内容):

```
{
    "AuthenticationConfiguration": {
        "KerberosConfiguration": {
            "Provider": "ClusterDedicatedKdc",
            "ClusterDedicatedKdcConfiguration": {
                "TicketLifetimeInHours": 24,
                "CrossRealmTrustConfiguration": {
                    "Realm": "AD.DOMAIN.COM",
                    "Domain": "ad.domain.com",
                    "AdminServer": "ad.domain.com",
                    "KdcServer": "ad.domain.com"
                }
            }
        }
    }
}
```

コマンド (security_configuration.json を使用):

```
aws emr create-security-configuration --name "MySecurityConfig" --security-
configuration file://./security_configuration.json
```

出力:

```
{
```

```
"CreationDateTime": 1490225558.982,
"Name": "MySecurityConfig"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateSecurityConfiguration」を参照してください。

### delete-security-configuration

次のコード例は、delete-security-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在のリージョンのセキュリティ設定を削除するには

コマンド:

```
aws emr delete-security-configuration --name MySecurityConfig
```

出力:

```
None
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteSecurityConfiguration」を参照してください。

### describe-cluster

次のコード例は、describe-cluster を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コマンド:

```
aws emr describe-cluster --cluster-id j-XXXXXXXX
```

出力:

```
For release-label based uniform instance groups cluster:

        {
```

```
            "Cluster": {
                "Status": {
                    "Timeline": {
                        "ReadyDateTime": 1436475075.199,
                        "CreationDateTime": 1436474656.563,
                    },
                    "State": "WAITING",
                    "StateChangeReason": {
                        "Message": "Waiting for steps to run"
                    }
                },
                "Ec2InstanceAttributes": {
                    "ServiceAccessSecurityGroup": "sg-xxxxxxxx",
                    "EmrManagedMasterSecurityGroup": "sg-xxxxxxxx",
                    "IamInstanceProfile": "EMR_EC2_DefaultRole",
                    "Ec2KeyName": "myKey",
                    "Ec2AvailabilityZone": "us-east-1c",
                    "EmrManagedSlaveSecurityGroup": "sg-yyyyyyyyy"
                },
                "Name": "My Cluster",
                "ServiceRole": "EMR_DefaultRole",
                "Tags": [],
                "TerminationProtected": true,
                "UnhealthyNodeReplacement": true,
                "ReleaseLabel": "emr-4.0.0",
                "NormalizedInstanceHours": 96,
                "InstanceGroups": [
                    {
                        "RequestedInstanceCount": 2,
                        "Status": {
                            "Timeline": {
                                "ReadyDateTime": 1436475074.245,
                                "CreationDateTime": 1436474656.564,
                                "EndDateTime": 1436638158.387
                            },
                            "State": "RUNNING",
                            "StateChangeReason": {
                                "Message": "",
                            }
                        },
                        "Name": "CORE",
                        "InstanceGroupType": "CORE",
                        "Id": "ig-YYYYYYY",
                        "Configurations": [],
```

```
                    "InstanceType": "m3.large",
                    "Market": "ON_DEMAND",
                    "RunningInstanceCount": 2
                },
                {
                    "RequestedInstanceCount": 1,
                    "Status": {
                        "Timeline": {
                            "ReadyDateTime": 1436475074.245,
                            "CreationDateTime": 1436474656.564,
                            "EndDateTime": 1436638158.387
                        },
                        "State": "RUNNING",
                        "StateChangeReason": {
                            "Message": "",
                        }
                    },
                    "Name": "MASTER",
                    "InstanceGroupType": "MASTER",
                    "Id": "ig-XXXXXXXXX",
                    "Configurations": [],
                    "InstanceType": "m3.large",
                    "Market": "ON_DEMAND",
                    "RunningInstanceCount": 1
                }
            ],
            "Applications": [
                {
                    "Name": "Hadoop"
                }
            ],
            "VisibleToAllUsers": true,
            "BootstrapActions": [],
            "MasterPublicDnsName": "ec2-54-147-144-78.compute-1.amazonaws.com",
            "AutoTerminate": false,
            "Id": "j-XXXXXXXX",
            "Configurations": [
                {
                    "Properties": {
                        "fs.s3.consistent.retryPeriodSeconds": "20",
                        "fs.s3.enableServerSideEncryption": "true",
                        "fs.s3.consistent": "false",
                        "fs.s3.consistent.retryCount": "2"
                    },
```

```
                        "Classification": "emrfs-site"
                    }
                ]
            }
        }


For release-label based instance fleet cluster:
{
    "Cluster": {
        "Status": {
            "Timeline": {
                "ReadyDateTime": 1487897289.705,
                "CreationDateTime": 1487896933.942
            },
            "State": "WAITING",
            "StateChangeReason": {
                "Message": "Waiting for steps to run"
            }
        },
        "Ec2InstanceAttributes": {
            "EmrManagedMasterSecurityGroup": "sg-xxxxx",
            "RequestedEc2AvailabilityZones": [],
            "RequestedEc2SubnetIds": [],
            "IamInstanceProfile": "EMR_EC2_DefaultRole",
            "Ec2AvailabilityZone": "us-east-1a",
            "EmrManagedSlaveSecurityGroup": "sg-xxxxx"
        },
        "Name": "My Cluster",
        "ServiceRole": "EMR_DefaultRole",
        "Tags": [],
        "TerminationProtected": false,
        "UnhealthyNodeReplacement": false,
        "ReleaseLabel": "emr-5.2.0",
        "NormalizedInstanceHours": 472,
        "InstanceCollectionType": "INSTANCE_FLEET",
        "InstanceFleets": [
            {
                "Status": {
                    "Timeline": {
                        "ReadyDateTime": 1487897212.74,
                        "CreationDateTime": 1487896933.948
                    },
                    "State": "RUNNING",
```

```
                    "StateChangeReason": {
                        "Message": ""
                    }
                },
                "ProvisionedSpotCapacity": 1,
                "Name": "MASTER",
                "InstanceFleetType": "MASTER",
                "LaunchSpecifications": {
                    "SpotSpecification": {
                        "TimeoutDurationMinutes": 60,
                        "TimeoutAction": "TERMINATE_CLUSTER"
                    }
                },
                "TargetSpotCapacity": 1,
                "ProvisionedOnDemandCapacity": 0,
                "InstanceTypeSpecifications": [
                    {
                        "BidPrice": "0.5",
                        "InstanceType": "m3.xlarge",
                        "WeightedCapacity": 1
                    }
                ],
                "Id": "if-xxxxxxx",
                "TargetOnDemandCapacity": 0
            }
        ],
        "Applications": [
            {
                "Version": "2.7.3",
                "Name": "Hadoop"
            }
        ],
        "ScaleDownBehavior": "TERMINATE_AT_INSTANCE_HOUR",
        "VisibleToAllUsers": true,
        "BootstrapActions": [],
        "MasterPublicDnsName": "ec2-xxx-xx-xxx-xx.compute-1.amazonaws.com",
        "AutoTerminate": false,
        "Id": "j-xxxxx",
        "Configurations": []
    }
}

For ami based uniform instance group cluster:
```

```
    {
        "Cluster": {
            "Status": {
                "Timeline": {
                    "ReadyDateTime": 1399400564.432,
                    "CreationDateTime": 1399400268.62
                },
                "State": "WAITING",
                "StateChangeReason": {
                    "Message": "Waiting for steps to run"
                }
            },
            "Ec2InstanceAttributes": {
                "IamInstanceProfile": "EMR_EC2_DefaultRole",
                "Ec2AvailabilityZone": "us-east-1c"
            },
            "Name": "My Cluster",
            "Tags": [],
            "TerminationProtected": true,
            "UnhealthyNodeReplacement": true,
            "RunningAmiVersion": "2.5.4",
            "InstanceGroups": [
                {
                    "RequestedInstanceCount": 1,
                    "Status": {
                        "Timeline": {
                            "ReadyDateTime": 1399400558.848,
                            "CreationDateTime": 1399400268.621
                        },
                        "State": "RUNNING",
                        "StateChangeReason": {
                            "Message": ""
                        }
                    },
                    "Name": "Master instance group",
                    "InstanceGroupType": "MASTER",
                    "InstanceType": "m1.small",
                    "Id": "ig-ABCD",
                    "Market": "ON_DEMAND",
                    "RunningInstanceCount": 1
                },
                {
                    "RequestedInstanceCount": 2,
                    "Status": {
```

```
                    "Timeline": {
                        "ReadyDateTime": 1399400564.439,
                        "CreationDateTime": 1399400268.621
                    },
                    "State": "RUNNING",
                    "StateChangeReason": {
                        "Message": ""
                    }
                },
                "Name": "Core instance group",
                "InstanceGroupType": "CORE",
                "InstanceType": "m1.small",
                "Id": "ig-DEF",
                "Market": "ON_DEMAND",
                "RunningInstanceCount": 2
            }
        ],
        "Applications": [
            {
                "Version": "1.0.3",
                "Name": "hadoop"
            }
        ],
        "BootstrapActions": [],
        "VisibleToAllUsers": false,
        "RequestedAmiVersion": "2.4.2",
        "LogUri": "s3://myLogUri/",
        "AutoTerminate": false,
        "Id": "j-XXXXXXXX"
    }
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeCluster」を参照してください。

### describe-step

次のコード例は、describe-step を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、クラスター ID j-3SD91U2E1L2QX を持つクラスターでステップ ID s-3LZC0QUT43AM を持つステップを記述します。

```
aws emr describe-step --cluster-id j-3SD91U2E1L2QX --step-id s-3LZC0QUT43AM
```

出力:

```
{
    "Step": {
        "Status": {
            "Timeline": {
                "EndDateTime": 1433200470.481,
                "CreationDateTime": 1433199926.597,
                "StartDateTime": 1433200404.959
            },
            "State": "COMPLETED",
            "StateChangeReason": {}
        },
        "Config": {
            "Args": [
                "s3://us-west-2.elasticmapreduce/libs/hive/hive-script",
                "--base-path",
                "s3://us-west-2.elasticmapreduce/libs/hive/",
                "--install-hive",
                "--hive-versions",
                "0.13.1"
            ],
            "Jar": "s3://us-west-2.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-
runner.jar",
            "Properties": {}
        },
        "Id": "s-3LZC0QUT43AM",
        "ActionOnFailure": "TERMINATE_CLUSTER",
        "Name": "Setup hive"
    }
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeStep」を参照してください。

### get

次のコード例は、get を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次は、クラスター ID j-3SD91U2E1L2QX を持つクラスター内のマスターインスタンスから hadoop-examples.jar アーカイブをダウンロードします。

```
aws emr get --cluster-id j-3SD91U2E1L2QX --key-pair-file ~/.ssh/mykey.pem --src /
home/hadoop-examples.jar --dest ~
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Get」を参照してください。

### list-clusters

次のコード例は、list-clusters を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、現在のリージョン内のすべてのアクティブな EMR クラスターを一覧表示します。

```
aws emr list-clusters --active
```

出力:

```
{
    "Clusters": [
        {
            "Status": {
                "Timeline": {
                    "ReadyDateTime": 1433200405.353,
                    "CreationDateTime": 1433199926.596
                },
                "State": "WAITING",
                "StateChangeReason": {
                    "Message": "Waiting after step completed"
                }
            },
            "NormalizedInstanceHours": 6,
            "Id": "j-3SD91U2E1L2QX",
            "Name": "my-cluster"
        }
    ]
```

```
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListClusters」を参照してください。

### `list-instance-fleets`

次のコード例は、`list-instance-fleets` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスター内のインスタンスフリートの設定情報を取得するには

この例では、指定されたクラスター内のインスタンスフリートの詳細を一覧表示します。

コマンド:

```
list-instance-fleets --cluster-id 'j-12ABCDEFGHI34JK'
```

出力:

```
{
  "InstanceFleets": [
      {
          "Status": {
              "Timeline": {
                  "ReadyDateTime": 1488759094.637,
                  "CreationDateTime": 1488758719.817
              },
              "State": "RUNNING",
              "StateChangeReason": {
                  "Message": ""
              }
          },
          "ProvisionedSpotCapacity": 6,
          "Name": "CORE",
          "InstanceFleetType": "CORE",
          "LaunchSpecifications": {
              "SpotSpecification": {
                  "TimeoutDurationMinutes": 60,
                  "TimeoutAction": "TERMINATE_CLUSTER"
              }
          },
```

```
            "ProvisionedOnDemandCapacity": 2,
            "InstanceTypeSpecifications": [
                {
                    "BidPrice": "0.5",
                    "InstanceType": "m3.xlarge",
                    "WeightedCapacity": 2
                }
            ],
            "Id": "if-1ABC2DEFGHIJ3"
        },
        {
            "Status": {
                "Timeline": {
                    "ReadyDateTime": 1488759058.598,
                    "CreationDateTime": 1488758719.811
                },
                "State": "RUNNING",
                "StateChangeReason": {
                    "Message": ""
                }
            },
            "ProvisionedSpotCapacity": 0,
            "Name": "MASTER",
            "InstanceFleetType": "MASTER",
            "ProvisionedOnDemandCapacity": 1,
            "InstanceTypeSpecifications": [
                {
                    "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100.0,
                    "InstanceType": "m3.xlarge",
                    "WeightedCapacity": 1
                }
            ],
           "Id": "if-2ABC4DEFGHIJ4"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListInstanceFleets」を参照してください。

### `list-instances`

次のコード例は、`list-instances` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、クラスター ID j-3C6XNQ39VR9WL を持つクラスターのすべてのインスタンスを一覧表示します。

```
aws emr list-instances --cluster-id j-3C6XNQ39VR9WL
```

出力:

```
For a uniform instance group based cluster
  {
    "Instances": [
         {
            "Status": {
                "Timeline": {
                    "ReadyDateTime": 1433200400.03,
                    "CreationDateTime": 1433199960.152
                },
                "State": "RUNNING",
                "StateChangeReason": {}
            },
            "Ec2InstanceId": "i-f19ecfee",
            "PublicDnsName": "ec2-52-52-41-150.us-west-2.compute.amazonaws.com",
            "PrivateDnsName": "ip-172-21-11-216.us-west-2.compute.internal",
            "PublicIpAddress": "52.52.41.150",
            "Id": "ci-3NNHQUQ2TWB6Y",
            "PrivateIpAddress": "172.21.11.216"
        },
        {
            "Status": {
                "Timeline": {
                    "ReadyDateTime": 1433200400.031,
                    "CreationDateTime": 1433199949.102
                },
                "State": "RUNNING",
                "StateChangeReason": {}
            },
            "Ec2InstanceId": "i-1feee4c2",
            "PublicDnsName": "ec2-52-63-246-32.us-west-2.compute.amazonaws.com",
            "PrivateDnsName": "ip-172-31-24-130.us-west-2.compute.internal",
            "PublicIpAddress": "52.63.246.32",
            "Id": "ci-GAOCMKNKDCV7",
            "PrivateIpAddress": "172.21.11.215"
```

```
        },
        {
            "Status": {
                "Timeline": {
                    "ReadyDateTime": 1433200400.031,
                    "CreationDateTime": 1433199949.102
                },
                "State": "RUNNING",
                "StateChangeReason": {}
            },
            "Ec2InstanceId": "i-15cfeee3",
            "PublicDnsName": "ec2-52-25-246-63.us-west-2.compute.amazonaws.com",
            "PrivateDnsName": "ip-172-31-24-129.us-west-2.compute.internal",
            "PublicIpAddress": "52.25.246.63",
            "Id": "ci-2W3TDFFB47UAD",
            "PrivateIpAddress": "172.21.11.214"
        }
    ]
  }


For a fleet based cluster:
   {
      "Instances": [
          {
              "Status": {
                  "Timeline": {
                      "ReadyDateTime": 1487810810.878,
                      "CreationDateTime": 1487810588.367,
                      "EndDateTime": 1488022990.924
                  },
                  "State": "TERMINATED",
                  "StateChangeReason": {
                      "Message": "Instance was terminated."
                  }
              },
              "Ec2InstanceId": "i-xxxxx",
              "InstanceFleetId": "if-xxxxx",
              "EbsVolumes": [],
              "PublicDnsName": "ec2-xx-xxx-xxx-xxx.compute-1.amazonaws.com",
              "InstanceType": "m3.xlarge",
              "PrivateDnsName": "ip-xx-xx-xxx-xx.ec2.internal",
              "Market": "SPOT",
              "PublicIpAddress": "xx.xx.xxx.xxx",
```

```
            "Id": "ci-xxxxx",
            "PrivateIpAddress": "10.47.191.80"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListInstances」を参照してください。

### `list-security-configurations`

次のコード例は、`list-security-configurations` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在のリージョンのセキュリティ設定を一覧表示するには

コマンド:

```
aws emr list-security-configurations
```

出力:

```
{
    "SecurityConfigurations": [
        {
            "CreationDateTime": 1473889697.417,
            "Name": "MySecurityConfig-1"
        },
        {
            "CreationDateTime": 1473889697.417,
            "Name": "MySecurityConfig-2"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListSecurityConfigurations」を参照してください。

### list-steps

次のコード例は、list-steps を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、クラスター ID j-3SD91U2E1L2QX を持つクラスターのすべてのステップを一覧表示します。

```
aws emr list-steps --cluster-id j-3SD91U2E1L2QX
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListSteps」を参照してください。

### modify-cluster-attributes

次のコード例は、modify-cluster-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、ID j-301CDNY0J5XM4 の EMR クラスターの可視性をすべてのユーザーに設定します。

```
aws emr modify-cluster-attributes --cluster-id j-301CDNY0J5XM4 --visible-to-all-
users
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyClusterAttributes」を参照してください。

### modify-instance-fleet

次のコード例は、modify-instance-fleet を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスフリートのターゲット容量を変更するには

この例では、指定されたインスタンスフリートのオンデマンドおよびスポットターゲット容量を 1 に変更します。

コマンド:

```
aws emr modify-instance-fleet --cluster-id 'j-12ABCDEFGHI34JK' --instance-fleet
 InstanceFleetId='if-2ABC4DEFGHIJ4',TargetOnDemandCapacity=1,TargetSpotCapacity=1
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyInstanceFleet」を参照してください。

### put

次のコード例は、put を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、healthcheck.sh という名前のファイルを、クラスター ID j-3SD91U2E1L2QX のクラスター内のマスターインスタンスにアップロードします。

```
aws emr put --cluster-id j-3SD91U2E1L2QX --key-pair-file ~/.ssh/mykey.pem --src ~/
scripts/healthcheck.sh --dest /home/hadoop/bin/healthcheck.sh
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Put」を参照してください。

### remove-tags

次のコード例は、remove-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、prod キーを持つタグをクラスター ID j-3SD91U2E1L2QX のクラスターから削除します。

```
aws emr remove-tags --resource-id j-3SD91U2E1L2QX --tag-keys prod
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemoveTags」を参照してください。

### schedule-hbase-backup

次のコード例は、schedule-hbase-backup を使用する方法を示しています。

AWS CLI

注: このコマンドは、AMI バージョン 2.x および 3.x の HBase でのみ使用できます

1. フル HBase バックアップをスケジュールするには >>>>>>> 06ab6d6e13564b5733d75abaf3b599f93cf39a23

コマンド:

```
aws emr schedule-hbase-backup --cluster-id j-XXXXXXYY --type full --dir
s3://amzn-s3-demo-bucket/backup --interval 10 --unit hours --start-time
2014-04-21T05:26:10Z --consistent
```

出力:

```
None
```

2. 増分 HBase バックアップをスケジュールするには

コマンド:

```
aws emr schedule-hbase-backup --cluster-id j-XXXXXXYY --type incremental
 --dir s3://amzn-s3-demo-bucket/backup --interval 30 --unit minutes --start-time
2014-04-21T05:26:10Z --consistent
```

出力:

```
None
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ScheduleHbaseBackup」を参照してください。

### socks

次のコード例は、socks を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、クラスター ID j-3SD91U2E1L2QX のクラスター内のマスターインスタンスとのソックス接続を開きます。

```
aws emr socks --cluster-id j-3SD91U2E1L2QX --key-pair-file ~/.ssh/mykey.pem
```

キーペアファイルオプションは、プライベートキーファイルへのローカルパスを取得します。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Socks」を参照してください。

### ssh

次のコード例は、ssh を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、クラスター ID j-3SD91U2E1L2QX のクラスター内のマスターインスタンスとの ssh 接続を開きます。

```
aws emr ssh --cluster-id j-3SD91U2E1L2QX --key-pair-file ~/.ssh/mykey.pem
```

キーペアファイルオプションは、プライベートキーファイルへのローカルパスを取得します。

出力:

```
ssh -o StrictHostKeyChecking=no -o ServerAliveInterval=10 -i /home/local/user/.ssh/
mykey.pem hadoop@ec2-52-52-41-150.us-west-2.compute.amazonaws.com
Warning: Permanently added 'ec2-52-52-41-150.us-
west-2.compute.amazonaws.com,52.52.41.150' (ECDSA) to the list of known hosts.
Last login: Mon Jun  1 23:15:38 2015

      __|  __|_  )
       _|  (     /   Amazon Linux AMI
      ___|\___|___|

https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2015.03-release-notes/
26 package(s) needed for security, out of 39 available
Run "sudo yum update" to apply all updates.

--------------------------------------------------------------------------------

Welcome to Amazon Elastic MapReduce running Hadoop and Amazon Linux.

Hadoop is installed in /home/hadoop. Log files are in /mnt/var/log/hadoop. Check
/mnt/var/log/hadoop/steps for diagnosing step failures.
```

```
The Hadoop UI can be accessed via the following commands:

  ResourceManager    lynx http://ip-172-21-11-216:9026/
  NameNode           lynx http://ip-172-21-11-216:9101/

----------------------------------------------------------------------------

[hadoop@ip-172-31-16-216 ~]$
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Ssh」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Amazon EMR on EKS の例

次のコード例は、Amazon EMR on EKS で AWS Command Line Interfaceを使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `update-role-trust-policy`

次のコード例は、`update-role-trust-policy` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon EMR on EKS で使用する IAM ロールの信頼ポリシーを更新するには

このコマンド例では、example_iam_role という名前のロールの信頼ポリシーを更新して、example_cluster という名前の EKS クラスターの example_namespace 名前空間で Amazon EMR on EKS で使用できるようにします。

コマンド:

```
aws emr-containers update-role-trust-policy \
    --cluster example_cluster \
    --namespace example_namespace \
    --role-name example_iam_role
```

出力:

```
If the trust policy has already been updated, then the output will be:
Trust policy statement already exists for role example_iam_role. No
changes were made!

If the trust policy has not been updated yet, then the output will be:
Successfully updated trust policy of role example_iam_role.
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateRoleTrustPolicy」を参照してください。

## AWS CLI を使用した EventBridge の例

次のコード例は、EventBridgeで AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `delete-rule`

次のコード例は、`delete-rule` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudWatch Events ルールを削除するには

この例は、EC2InstanceStateChanges という名前のルールを削除します。

```
aws events delete-rule --name "EC2InstanceStateChanges"
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteRule」を参照してください。

### `describe-rule`

次のコード例は、`describe-rule` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudWatch Events ルールに関する情報を表示するには

この例は、DailyLambdaFunction という名前のルールに関する情報を表示します。

```
aws events describe-rule --name "DailyLambdaFunction"
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeRule」を参照してください。

### `disable-rule`

次のコード例は、`disable-rule` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudWatch Events ルールを無効にするには

この例は、DailyLambdaFunction という名前のルールを無効にします。ルールは削除されません。

```
aws events disable-rule --name "DailyLambdaFunction"
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DisableRule」を参照してください。

### enable-rule

次のコード例は、enable-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudWatch Events ルールを有効にするには

この例は、無効になっていた DailyLambdaFunction という名前のルールを有効にします。

```
aws events enable-rule --name "DailyLambdaFunction"
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「EnableRule」を参照してください。

### list-rule-names-by-target

次のコード例は、list-rule-names-by-target を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ターゲットが指定されているルールをすべて表示するには

この例は、「MyFunctionName」という名前の Lambda 関数をターゲットとするすべてのルールを表示します。

```
aws events list-rule-names-by-target --target-arn "arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:function:MyFunctionName"
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListRuleNamesByTarget」を参照してください。

### list-rules

次のコード例は、list-rules を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべての CloudWatch Events ルールを一覧表示するには

この例は、リージョン内のすべての CloudWatch Events ルールを表示します。

```
aws events list-rules
```

特定の文字列で始まる CloudWatch Events ルールを一覧表示するには

この例では、名前が「Daily」で始まるリージョン内のすべての CloudWatch Events ルールを表示します。

```
aws events list-rules --name-prefix "Daily"
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListRules」を参照してください。

### list-targets-by-rule

次のコード例は、`list-targets-by-rule` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudWatch Events ルールのすべてのターゲットを表示するには

この例は、DailyLambdaFunction という名前のルールのすべてのターゲットを表示します。

```
aws events list-targets-by-rule --rule  "DailyLambdaFunction"
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListTargetsByRule」を参照してください。

### put-events

次のコード例は、`put-events` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムイベントを CloudWatch Events に送信するには

この例は、カスタムイベントを CloudWatch Events に送信します。このイベントは putevents.json ファイルに含まれています。

```
aws events put-events --entries file://putevents.json
```

putevents.json ファイルの内容は次のとおりです。

```
[
  {
    "Source": "com.mycompany.myapp",
    "Detail": "{ \"key1\": \"value1\", \"key2\": \"value2\" }",
    "Resources": [
      "resource1",
      "resource2"
    ],
    "DetailType": "myDetailType"
  },
  {
    "Source": "com.mycompany.myapp",
    "Detail": "{ \"key1\": \"value3\", \"key2\": \"value4\" }",
    "Resources": [
      "resource1",
      "resource2"
    ],
    "DetailType": "myDetailType"
   }
]
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PutEvents」を参照してください。

### put-rule

次のコード例は、put-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudWatch Events ルールを作成するには

この例は、毎日午前 9:00 (UTC) にトリガーされるルールを作成します。put-targets を使用して Lambda 関数をこのルールのターゲットとして追加すると、指定した時刻に Lambda 関数を毎日実行できます。

```
aws events put-rule --name "DailyLambdaFunction" --schedule-expression "cron(0 9 *
 * ? *)"
```

この例は、リージョン内の任意の EC2 インスタンスの状態が変わったときにトリガーされるルールを作成します。

```
aws events put-rule --name "EC2InstanceStateChanges" --event-pattern "{\"source\":
[\"aws.ec2\"],\"detail-type\":[\"EC2 Instance State-change Notification\"]}"  --
role-arn "arn:aws:iam::123456789012:role/MyRoleForThisRule"
```

この例は、リージョン内の任意の EC2 インスタンスが停止または終了したときにトリガーされるルールを作成します。

```
aws events put-rule --name "EC2InstanceStateChangeStopOrTerminate" --event-
pattern "{\"source\":[\"aws.ec2\"],\"detail-type\":[\"EC2 Instance State-change
 Notification\"],\"detail\":{\"state\":[\"stopped\",\"terminated\"]}}" --role-
arn "arn:aws:iam::123456789012:role/MyRoleForThisRule"
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PutRule」を参照してください。

### put-targets

次のコード例は、put-targets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudWatch Events ルールのターゲットを追加するには

この例は、ルールのターゲットとして Lambda 関数を追加します。

```
aws events put-targets --rule DailyLambdaFunction --targets
 "Id"="1","Arn"="arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:MyFunctionName"
```

この例は、Amazon Kinesis ストリームをターゲットとして設定し、このルールによって捕捉されたイベントがストリームに中継されるようにします。

```
aws events put-targets --rule EC2InstanceStateChanges --targets
 "Id"="1","Arn"="arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789012:stream/
MyStream","RoleArn"="arn:aws:iam::123456789012:role/MyRoleForThisRule"
```

この例は、2 つの Amazon Kinesis ストリームを 1 つのルールのターゲットとして設定します。

```
aws events put-targets --rule DailyLambdaFunction --targets
 "Id"="Target1","Arn"="arn:aws:kinesis:us-east-1:379642911888:stream/
MyStream1","RoleArn"="arn:aws:iam::379642911888:role/ MyRoleToAccessLambda"
```

```
  "Id"="Target2"," Arn"="arn:aws:kinesis:us-east-1:379642911888:stream/
MyStream2","RoleArn"="arn:aws:iam::379642911888:role/MyRoleToAccessLambda"
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PutTargets」を参照してください。

### `remove-targets`

次のコード例は、`remove-targets` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イベントのターゲットを削除するには

この例は、MyStream1 という名前の Amazon Kinesis ストリームを、DailyLambdaFunction というルールのターゲットから削除します。DailyLambdaFunction が作成されたとき、このストリームは Target1 の ID を持つターゲットとして設定されました。

```
aws events remove-targets --rule "DailyLambdaFunction" --ids "Target1"
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「RemoveTargets」を参照してください。

### `test-event-pattern`

次のコード例は、`test-event-pattern` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イベントパターンが指定されたイベントと一致するかどうかを確認するには

この例では、パターン「source:com.mycompany.myapp」が指定されたイベントと一致するかどうかをテストします。この例では、出力は「true」になります。

```
aws events test-event-pattern --event-pattern "{\"source\":[\"com.mycompany.myapp
\"]}" --event "{\"id\":\"1\",\"source\":\"com.mycompany.myapp\",\"detail-type\":
\"myDetailType\",\"account\":\"123456789012\",\"region\":\"us-east-1\",\"time\":
\"2017-04-11T20:11:04Z\"}"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TestEventPattern」を参照してください。

# AWS CLI を使用した EventBridge Pipes の例

次のコード例では、EventBridge Pipes で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック


- アクション


## アクション

### `create-pipe`

次のコード例は、`create-pipe` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パイプを作成するには

次の `create-pipe` の例では、ソースとして SQS、ターゲットとして CloudWatch Log Group を使用して、`Demo_Pipe` という名前のパイプを作成します。

```
aws pipes create-pipe \
    --name Demo_Pipe \
    --desired-state RUNNING \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
Amazon_EventBridge_Pipe_Demo_Pipe_28b3aa4f \
    --source arn:aws:sqs:us-east-1:123456789012:Demo_Queue \
    --target arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/pipes/Demo_LogGroup
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:pipes:us-east-1:123456789012:pipe/Demo_Pipe",
    "Name": "Demo_Pipe",
```

```
    "DesiredState": "RUNNING",
    "CurrentState": "CREATING",
    "CreationTime": "2024-10-08T12:33:59-05:00",
    "LastModifiedTime": "2024-10-08T12:33:59.684839-05:00"
}
```

詳細については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの「Amazon EventBridge Pipes の概念」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreatePipe」を参照してください。

### delete-pipe

次のコード例は、delete-pipe を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存のパイプを削除するには

次の delete-pipe の例では、指定したアカウントから Demo_Pipe という名前のパイプを削除します。

```
aws pipes delete-pipe \
    --name Demo_Pipe
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:pipes:us-east-1:123456789012:pipe/Demo_Pipe",
    "Name": "Demo_Pipe",
    "DesiredState": "STOPPED",
    "CurrentState": "DELETING",
    "CreationTime": "2024-10-08T09:29:10-05:00",
    "LastModifiedTime": "2024-10-08T11:57:22-05:00"
}
```

詳細については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの「Amazon EventBridge Pipes の概念」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeletePipe」を参照してください。

### describe-pipe

次のコード例は、describe-pipe を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パイプに関する情報を取得するには

次の describe-pipe の例では、指定したアカウントのパイプ Demo_Pipe に関する情報を表示します。

```
aws pipes describe-pipe \
    --name Demo_Pipe
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:pipes:us-east-1:123456789012:pipe/Demo_Pipe",
    "Name": "Demo_Pipe",
    "DesiredState": "RUNNING",
    "CurrentState": "RUNNING",
    "StateReason": "User initiated",
    "Source": "arn:aws:sqs:us-east-1:123456789012:Demo_Queue",
    "SourceParameters": {
        "SqsQueueParameters": {
            "BatchSize": 1
        }
    },
    "EnrichmentParameters": {},
    "Target": "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/pipes/
Demo_LogGroup",
    "TargetParameters": {},
    "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
Amazon_EventBridge_Pipe_Demo_Pipe_28b3aa4f",
    "Tags": {},
    "CreationTime": "2024-10-08T09:29:10-05:00",
    "LastModifiedTime": "2024-10-08T10:23:47-05:00",
    "LogConfiguration": {
        "CloudwatchLogsLogDestination": {
            "LogGroupArn": "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/
vendedlogs/pipes/Demo_Pipe"
        },
        "Level": "ERROR"
```

```
    }
}
```

詳細については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの「Amazon EventBridge Pipes の概念」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribePipe」を参照してください。

### list-pipes

次のコード例は、list-pipes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パイプのリストを取得するには

次の list-pipes の例では、指定したアカウントのすべてのパイプを表示します。

```
aws pipes list-pipes
```

出力:

```
{
    "Pipes": [
        {
            "Name": "Demo_Pipe",
            "Arn": "arn:aws:pipes:us-east-1:123456789012:pipe/Demo_Pipe",
            "DesiredState": "RUNNING",
            "CurrentState": "RUNNING",
            "StateReason": "User initiated",
            "CreationTime": "2024-10-08T09:29:10-05:00",
            "LastModifiedTime": "2024-10-08T10:23:47-05:00",
            "Source": "arn:aws:sqs:us-east-1:123456789012:Demo_Queue",
            "Target": "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/pipes/
Demo_LogGroup"
        }
    ]
}
```

詳細については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの「Amazon EventBridge Pipes の概念」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListPipes」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存のパイプに関連付けられているタグを一覧表示するには

次の list-tags-for-resource の例では、指定したアカウントの Demo_Pipe という名前のパイプに関連付けられているすべてのタグを一覧表示します。

```
aws pipes list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:pipes:us-east-1:123456789012:pipe/Demo_Pipe
```

出力:

```
{
    "tags": {
        "stack": "Production",
        "team": "DevOps"
    }
}
```

詳細については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの「Amazon EventBridge Pipes の概念」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### start-pipe

次のコード例は、start-pipe を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存のパイプを開始するには

次の start-pipe の例では、指定したアカウントの Demo_Pipe という名前のパイプを開始します。

```
aws pipes start-pipe \
    --name Demo_Pipe
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:pipes:us-east-1:123456789012:pipe/Demo_Pipe",
    "Name": "Demo_Pipe",
    "DesiredState": "RUNNING",
    "CurrentState": "STARTING",
    "CreationTime": "2024-10-08T09:29:10-05:00",
    "LastModifiedTime": "2024-10-08T10:17:24-05:00"
}
```

詳細については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの「Amazon EventBridge パイプの開始または停止」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「StartPipe」を参照してください。

### stop-pipe

次のコード例は、stop-pipe を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存のパイプを停止するには

次の stop-pipe の例では、指定したアカウントの Demo_Pipe という名前のパイプを停止します。

```
aws pipes stop-pipe \
    --name Demo_Pipe
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:pipes:us-east-1:123456789012:pipe/Demo_Pipe",
    "Name": "Demo_Pipe",
    "DesiredState": "STOPPED",
    "CurrentState": "STOPPING",
    "CreationTime": "2024-10-08T09:29:10-05:00",
```

```
    "LastModifiedTime": "2024-10-08T09:29:49-05:00"
}
```

詳細については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの「Amazon EventBridge パイプの開始または停止」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「StopPipe」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存のパイプにタグを付けるには

次の tag-resource の例では、Demo_Pipe という名前のパイプにタグを付けます。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

```
aws pipes tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:pipes:us-east-1:123456789012:pipe/Demo_Pipe \
    --tags stack=Production
```

詳細については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの「Amazon EventBridge Pipes の概念」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存のパイプからタグを削除するには

次の untag-resource の例では、Demo_Pipe という名前のパイプから、キーが stack のタグを削除します。コマンドが成功した場合、出力は返りません。

```
aws pipes untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:pipes:us-east-1:123456789012:pipe/Demo_Pipe \
```

```
    --tags stack
```

詳細については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの「Amazon EventBridge Pipes の概念」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-pipe

次のコード例は、update-pipe を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存のパイプを更新するには

次の update-pipe の例では、CloudWatch Log 設定パラメータを追加して Demo_Pipe という名前のパイプを更新します。パイプの実行ロールが Log の送信先に対する適切なアクセス許可を持つように更新しています。

```
aws pipes update-pipe \
    --name Demo_Pipe \
    --desired-state RUNNING \
    --log-configuration CloudwatchLogsLogDestination={LogGroupArn=arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/vendedlogs/pipes/Demo_Pipe},Level=TRACE \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/Amazon_EventBridge_Pipe_Demo_Pipe_28b3aa4f
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:pipes:us-east-1:123456789012:pipe/Demo_Pipe",
    "Name": "Demo_Pipe",
    "DesiredState": "RUNNING",
    "CurrentState": "UPDATING",
    "CreationTime": "2024-10-08T09:29:10-05:00",
    "LastModifiedTime": "2024-10-08T11:35:48-05:00"
}
```

詳細については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの「Amazon EventBridge Pipes の概念」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「UpdatePipe」を参照してください。

## Firewall Manager examples using AWS CLI

次のコード例は、Firewall Manager で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `associate-admin-account`

次のコード例は、`associate-admin-account` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Firewall Manager 管理者アカウントを設定するには

次の `associate-admin-account` の例では、Firewall Manager に管理者アカウントが設定されます。

```
aws fms associate-admin-account \
    --admin-account 123456789012
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「AWS Firewall Manager 管理者アカウントを設定する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateAdminAccount」を参照してください。

### delete-notification-channel

次のコード例は、delete-notification-channel を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Firewall Manager ログの SNS トピック情報を削除するには

次の delete-notification-channel の例では、SNS トピック情報を削除します。

```
aws fms delete-notification-channel
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「Amazon SNS 通知と Amazon CloudWatch アラームを設定する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteNotificationChannel」を参照してください。

### delete-policy

次のコード例は、delete-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Firewall Manager ポリシーを削除するには

次の delete-policy の例では、指定された ID を持つポリシーとそのすべてのリソースを削除します。

```
aws fms delete-policy \
    --policy-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --delete-all-policy-resources
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「AWS Firewall Manager ポリシーの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePolicy」を参照してください。

### disassociate-admin-account

次のコード例は、disassociate-admin-account を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Firewall Manager 管理者アカウントを削除するには

次の disassociate-admin-account の例では、Firewall Manager から現在の管理者アカウントの関連付けを削除します。

```
aws fms disassociate-admin-account
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「AWS Firewall Manager 管理者アカウントを設定する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateAdminAccount」を参照してください。

### get-admin-account

次のコード例は、get-admin-account を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Firewall Manager 管理者アカウントを取得するには

次の get-admin-account の例では、管理者アカウントを取得します。

```
aws fms get-admin-account
```

出力:

```
{
    "AdminAccount": "123456789012",
    "RoleStatus": "READY"
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「AWS Firewall Manager の前提条件」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAdminAccount」を参照してください。

### get-compliance-detail

次のコード例は、get-compliance-detail を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントのコンプライアンス情報を取得するには

次の get-compliance-detail の例では、指定されたポリシーとメンバーアカウントのコンプライアンス情報を取得します。

```
aws fms get-compliance-detail \
    --policy-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --member-account 123456789012
```

出力:

```
{
    "PolicyComplianceDetail": {
    "EvaluationLimitExceeded": false,
    "IssueInfoMap": {},
    "MemberAccount": "123456789012",
    "PolicyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "PolicyOwner": "123456789012",
    "Violators": []
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「ポリシーによるリソースコンプライアンスの表示」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetComplianceDetail」を参照してください。

### get-notification-channel

次のコード例は、get-notification-channel を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Firewall Manager ログの SNS トピック情報を取得するには

次の get-notification-channel の例では、SNS トピック情報を取得します。

```
aws fms get-notification-channel
```

出力:

```
{
    "SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:us-west-2-fms",
    "SnsRoleName": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
fms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForFMS"
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「Amazon SNS 通知と Amazon CloudWatch アラームを設定する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetNotificationChannel」を参照してください。

### get-policy

次のコード例は、get-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Firewall Manager ポリシーを取得するには

次の get-policy の例では、指定された ID のポリシーを取得します。

```
aws fms get-policy \
```

```
    --policy-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "Policy": {
        "PolicyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "PolicyName": "test",
        "PolicyUpdateToken": "1:p+2RpKR4wPFx7mcrL1UOQQ==",
        "SecurityServicePolicyData": {
            "Type": "SECURITY_GROUPS_COMMON",
            "ManagedServiceData": "{\"type\":\"SECURITY_GROUPS_COMMON\",
\"revertManualSecurityGroupChanges\":true,\"exclusiveResourceSecurityGroupManagement
\":false,\"securityGroups\":[{\"id\":\"sg-045c43ccc9724e63e\"}]}"
        },
        "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
        "ResourceTags": [],
        "ExcludeResourceTags": false,
        "RemediationEnabled": false
    },
    "PolicyArn": "arn:aws:fms:us-west-2:123456789012:policy/d1ac59b8-938e-42b3-
b2e0-7c620422ddc2"
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「AWS Firewall Manager ポリシーの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPolicy」を参照してください。

### list-compliance-status

次のコード例は、list-compliance-status を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メンバーアカウントのポリシーコンプライアンス情報を取得するには

次の list-compliance-status の例では、指定されたポリシーのメンバーアカウントコンプライアンス情報を取得します。

```
aws fms list-compliance-status \
```

```
    --policy-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "PolicyComplianceStatusList": [
        {
            "PolicyOwner": "123456789012",
            "PolicyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "PolicyName": "test",
            "MemberAccount": "123456789012",
            "EvaluationResults": [
                {
                    "ComplianceStatus": "COMPLIANT",
                    "ViolatorCount": 0,
                    "EvaluationLimitExceeded": false
                },
                {
                    "ComplianceStatus": "NON_COMPLIANT",
                    "ViolatorCount": 2,
                    "EvaluationLimitExceeded": false
                }
            ],
            "LastUpdated": 1576283774.0,
            "IssueInfoMap": {}
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「ポリシーによるリソースコンプライアンスの表示」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListComplianceStatus」を参照してください。

### `list-member-accounts`

次のコード例は、`list-member-accounts` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

組織内のメンバーアカウントを取得するには

次の list-member-accounts の例では、Firewall Manager 管理者の組織内にあるすべてのメンバーアカウントを一覧表示します。

```
aws fms list-member-accounts
```

出力:

```
{
    "MemberAccounts": [
        "222222222222",
        "333333333333",
        "444444444444"
    ]
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「AWS Firewall Manager」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListMemberAccounts」を参照してください。

### list-policies

次のコード例は、list-policies を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべての Firewall Manager ポリシーを取得するには

次の list-policies の例では、アカウントのポリシーのリストを取得します。この例では、出力はリクエストごとに 2 つの結果に制限されています。各呼び出しは、リストの次の結果セットを取得するために、次の list-policies 呼び出しで --starting-token パラメータの値として使用できる NextToken を返します。

```
aws fms list-policies \
    --max-items 2
```

出力:

```
{
    "PolicyList": [
```

```
        {
            "PolicyArn": "arn:aws:fms:us-west-2:123456789012:policy/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "PolicyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "PolicyName": "test",
            "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
            "SecurityServiceType": "SECURITY_GROUPS_COMMON",
            "RemediationEnabled": false
        },
        {
            "PolicyArn": "arn:aws:fms:us-west-2:123456789012:policy/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "PolicyId": "457c9b21-fc94-406c-ae63-21217395ba72",
            "PolicyName": "test",
            "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
            "SecurityServiceType": "SECURITY_GROUPS_COMMON",
            "RemediationEnabled": false
        }
    ],
    "NextToken": "eyJOZXh0VG9rZW4iOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAyfQ=="
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「AWS Firewall Manager ポリシーの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI Command Reference」の「ListPolicies」を参照してください。

### put-notification-channel

次のコード例は、put-notification-channel を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Firewall Manager ログの SNS トピック情報を設定するには

次の put-notification-channel の例では、SNS トピック情報を設定します。

```
aws fms put-notification-channel \
    --sns-topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:us-west-2-fms \
    --sns-role-name arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
fms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForFMS
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「Amazon SNS 通知と Amazon CloudWatch アラームを設定する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutNotificationChannel」を参照してください。

### put-policy

次のコード例は、put-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Firewall Manager ポリシーを作成するには

次の put-policy の例では、Firewall Manager セキュリティグループポリシーを作成します。

```
aws fms put-policy \
    --cli-input-json file://policy.json
```

policy.json の内容:

```
{
    "Policy": {
        "PolicyName": "test",
        "SecurityServicePolicyData": {
            "Type": "SECURITY_GROUPS_USAGE_AUDIT",
            "ManagedServiceData": "{\"type\":\"SECURITY_GROUPS_USAGE_AUDIT\",
\"deleteUnusedSecurityGroups\":false,\"coalesceRedundantSecurityGroups\":true}"
        },
        "ResourceType": "AWS::EC2::SecurityGroup",
        "ResourceTags": [],
        "ExcludeResourceTags": false,
        "RemediationEnabled": false
    },
    "TagList": [
        {
            "Key": "foo",
            "Value": "foo"
        }
    ]
```

```
}
```

出力:

```
{
    "Policy": {
        "PolicyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "PolicyName": "test",
        "PolicyUpdateToken": "1:X9QGexP7HASDlsFp+G31Iw==",
        "SecurityServicePolicyData": {
            "Type": "SECURITY_GROUPS_USAGE_AUDIT",
            "ManagedServiceData": "{\"type\":\"SECURITY_GROUPS_USAGE_AUDIT\",
\"deleteUnusedSecurityGroups\":false,\"coalesceRedundantSecurityGroups\":true,
\"optionalDelayForUnusedInMinutes\":null}"
        },
        "ResourceType": "AWS::EC2::SecurityGroup",
        "ResourceTags": [],
        "ExcludeResourceTags": false,
        "RemediationEnabled": false
    },
    "PolicyArn": "arn:aws:fms:us-west-2:123456789012:policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111"
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「AWS Firewall Manager ポリシーの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutPolicy」を参照してください。

## AWS FIS examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS FIS で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### create-experiment-template

次のコード例は、create-experiment-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

実験テンプレートを作成するには

次の create-experiment-template の例では、AWS FIS アカウントに実験テンプレートを作成します。

```
aws fis create-experiment-template \
    --cli-input-json file://myfile.json
```

myfile.json の内容:

```
{
    "description": "experimentTemplate",
    "stopConditions": [
        {
            "source": "aws:cloudwatch:alarm",
            "value": "arn:aws:cloudwatch:us-west-2:123456789012:alarm:alarmName"
        }
    ],
    "targets": {
        "Instances-Target-1": {
            "resourceType": "aws:ec2:instance",
            "resourceArns": [
                "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/i-12a3b4c56d78e9012"
            ],
            "selectionMode": "ALL"
        }
    },
    "actions": {
        "reboot": {
            "actionId": "aws:ec2:reboot-instances",
```

```
            "description": "reboot",
            "parameters": {},
            "targets": {
                "Instances": "Instances-Target-1"
            }
        }
    },
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/myRole"
}
```

出力:

```
{
    "experimentTemplate": {
        "id": "ABCDE1fgHIJkLmNop",
        "description": "experimentTemplate",
        "targets": {
            "Instances-Target-1": {
                "resourceType": "aws:ec2:instance",
                "resourceArns": [
                    "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/
i-12a3b4c56d78e9012"
                ],
                "selectionMode": "ALL"
            }
        },
        "actions": {
            "reboot": {
                "actionId": "aws:ec2:reboot-instances",
                "description": "reboot",
                "parameters": {},
                "targets": {
                    "Instances": "Instances-Target-1"
                }
            }
        },
        "stopConditions": [
            {
                "source": "aws:cloudwatch:alarm",
                "value": "arn:aws:cloudwatch:us-west-2:123456789012:alarm:alarmName"
            }
        ],
        "creationTime": 1616434850.659,
```

```
        "lastUpdateTime": 1616434850.659,
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/myRole",
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「AWS Fault Injection Simulator ユーザーガイド」の「実験テンプレートを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateExperimentTemplate」を参照してください。

### delete-experiment-template

次のコード例は、delete-experiment-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

実験テンプレートを削除するには

次の delete-experiment-template の例では、指定された実験テンプレートを削除します。

```
aws fis delete-experiment-template \
    --id ABCDE1fgHIJkLmNop
```

出力:

```
{
    "experimentTemplate": {
        "id": "ABCDE1fgHIJkLmNop",
        "description": "myExperimentTemplate",
        "targets": {
            "Instances-Target-1": {
                "resourceType": "aws:ec2:instance",
                "resourceArns": [
                    "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/
i-12a3b4c56d78e9012"
                ],
                "selectionMode": "ALL"
            }
        },
        "actions": {
```

```
            "testaction": {
                "actionId": "aws:ec2:stop-instances",
                "parameters": {},
                "targets": {
                    "Instances": "Instances-Target-1"
                }
            }
        },
        "stopConditions": [
            {
                "source": "none"
            }
        ],
        "creationTime": 1616017191.124,
        "lastUpdateTime": 1616017859.607,
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/FISRole"
    }
}
```

詳細については、「AWS Fault Injection Simulator ユーザーガイド」の「実験テンプレートを削除する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteExperimentTemplate」を参照してください。

### get-action

次のコード例は、get-action を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクションの詳細を取得するには

次の get-action の例では、指定されたアクションの詳細を取得します。

```
aws fis get-action \
    --id aws:ec2:stop-instances
```

出力:

```
{
    "action": {
        "id": "aws:ec2:stop-instances",
```

```
        "description": "Stop the specified EC2 instances.",
        "parameters": {
            "startInstancesAfterDuration": {
                "description": "The time to wait before restarting the instances
 (ISO 8601 duration).",
                "required": false
            }
        },
        "targets": {
            "Instances": {
                "resourceType": "aws:ec2:instance"
            }
        },
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「AWS Fault Injection Simulator ユーザーガイド」の「アクション」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAction」を参照してください。

### get-experiment-template

次のコード例は、get-experiment-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

実験テンプレートの詳細を取得するには

次の get-experiment-template の例では、指定された実験テンプレートの詳細を取得します。

```
aws fis get-experiment-template \
    --id ABCDE1fgHIJkLmNop
```

出力:

```
{
    "experimentTemplate": {
        "id": "ABCDE1fgHIJkLmNop",
```

```
        "description": "myExperimentTemplate",
        "targets": {
            "Instances-Target-1": {
                "resourceType": "aws:ec2:instance",
                "resourceArns": [
                    "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/
i-12a3b4c56d78e9012"
                ],
                "selectionMode": "ALL"
            }
        },
        "actions": {
            "testaction": {
                "actionId": "aws:ec2:stop-instances",
                "parameters": {},
                "targets": {
                    "Instances": "Instances-Target-1"
                }
            }
        },
        "stopConditions": [
            {
                "source": "none"
            }
        ],
        "creationTime": 1616017191.124,
        "lastUpdateTime": 1616017331.51,
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/FISRole",
        "tags": {
        "key: "value"
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS Fault Injection Simulator ユーザーガイド」の「実験テンプレート」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetExperimentTemplate」を参照してください。

### get-experiment

次のコード例は、get-experiment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

実験の詳細を取得するには

次の get-experiment の例では、指定された実験の詳細を取得します。

```
aws fis get-experiment \
    --id ABC12DeFGhI3jKLMNOP
```

出力:

```
{
    "experiment": {
        "id": "ABC12DeFGhI3jKLMNOP",
        "experimentTemplateId": "ABCDE1fgHIJkLmNop",
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/myRole",
        "state": {
            "status": "completed",
            "reason": "Experiment completed."
        },
        "targets": {
            "Instances-Target-1": {
                "resourceType": "aws:ec2:instance",
                "resourceArns": [
                    "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/
i-12a3b4c56d78e9012"
                ],
                "selectionMode": "ALL"
            }
        },
        "actions": {
            "reboot": {
                "actionId": "aws:ec2:reboot-instances",
                "parameters": {},
                "targets": {
                    "Instances": "Instances-Target-1"
                },
                "state": {
                    "status": "completed",
                    "reason": "Action was completed."
                }
            }
        },
```

```
        "stopConditions": [
            {
                "source": "none"
            }
        ],
        "creationTime": 1616432509.662,
        "startTime": 1616432509.962,
        "endTime": 1616432522.307,
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「AWS Fault Injection Simulator ユーザーガイド」の「AWS FIS の実験」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetExperiment」を参照してください。

### list-actions

次のコード例は、list-actions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクションを一覧表示するには

次の list-actions の例は、使用可能なアクションを一覧表示します。

```
aws fis list-actions
```

出力:

```
{
    "actions": [
        {
            "id": "aws:ec2:reboot-instances",
            "description": "Reboot the specified EC2 instances.",
            "targets": {
                "Instances": {
                    "resourceType": "aws:ec2:instance"
                }
            },
            "tags": {}
```

```
        },
        {
            "id": "aws:ec2:stop-instances",
            "description": "Stop the specified EC2 instances.",
            "targets": {
                "Instances": {
                    "resourceType": "aws:ec2:instance"
                }
            },
            "tags": {}
        },
        {
            "id": "aws:ec2:terminate-instances",
            "description": "Terminate the specified EC2 instances.",
            "targets": {
                "Instances": {
                    "resourceType": "aws:ec2:instance"
                }
            },
            "tags": {}
        },
        {
            "id": "aws:ecs:drain-container-instances",
            "description": "Drain percentage of underlying EC2 instances on an ECS
cluster.",
            "targets": {
                "Clusters": {
                    "resourceType": "aws:ecs:cluster"
                }
            },
            "tags": {}
        },
        {
            "id": "aws:eks:terminate-nodegroup-instances",
            "description": "Terminates a percentage of the underlying EC2 instances
in an EKS cluster.",
            "targets": {
                "Nodegroups": {
                    "resourceType": "aws:eks:nodegroup"
                }
            },
            "tags": {}
        },
        {
```

```
            "id": "aws:fis:inject-api-internal-error",
            "description": "Cause an AWS service to return internal error responses
for specific callers and operations.",
            "targets": {
                "Roles": {
                    "resourceType": "aws:iam:role"
                }
            },
            "tags": {}
        },
        {
            "id": "aws:fis:inject-api-throttle-error",
            "description": "Cause an AWS service to return throttled responses for
specific callers and operations.",
            "targets": {
                "Roles": {
                    "resourceType": "aws:iam:role"
                }
            },
            "tags": {}
        },
        {
        "id": "aws:fis:inject-api-unavailable-error",
            "description": "Cause an AWS service to return unavailable error
responses for specific callers and operations.",
            "targets": {
                "Roles": {
                    "resourceType": "aws:iam:role"
                }
            },
            "tags": {}
        },
        {
            "id": "aws:fis:wait",
            "description": "Wait for the specified duration. Stop condition
monitoring will continue during this time.",
            "tags": {}
        },
        {
            "id": "aws:rds:failover-db-cluster",
            "description": "Failover a DB Cluster to one of the replicas.",
            "targets": {
                "Clusters": {
                    "resourceType": "aws:rds:cluster"
```

```
                }
            },
            "tags": {}
        },
        {
            "id": "aws:rds:reboot-db-instances",
            "description": "Reboot the specified DB instances.",
            "targets": {
                "DBInstances": {
                    "resourceType": "aws:rds:db"
                }
            },
            "tags": {}
        },
        {
            "id": "aws:ssm:send-command",
            "description": "Run the specified SSM document.",
            "targets": {
                "Instances": {
                    "resourceType": "aws:ec2:instance"
                }
            },
            "tags": {}
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Fault Injection Simulator ユーザーガイド」の「アクション」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListActions」を参照してください。

### `list-experiment-templates`

次のコード例は、`list-experiment-templates` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

実験テンプレートを一覧表示するには

次の `list-experiment-templates` の例では、AWS アカウントの実験テンプレートを一覧表示します。

```
aws fis list-experiment-templates
```

出力:

```
{
    "experimentTemplates": [
        {
            "id": "ABCDE1fgHIJkLmNop",
            "description": "myExperimentTemplate",
            "creationTime": 1616017191.124,
            "lastUpdateTime": 1616017191.124,
            "tags": {
                "key": "value"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Fault Injection Simulator ユーザーガイド」の「実験テンプレート」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListExperimentTemplates」を参照してください。

### `list-experiments`

次のコード例は、`list-experiments` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

実験を一覧表示するには

次の `list-experiments` 例では、AWS アカウントの実験を一覧表示します。

```
aws fis list-experiments
```

出力:

```
{
    "experiments": [
```

```
        {
            "id": "ABCdeF1GHiJkLM23NO",
            "experimentTemplateId": "ABCDE1fgHIJkLmNop",
            "state": {
                "status": "running",
                "reason": "Experiment is running."
            },
            "creationTime": 1616017341.197,
            "tags": {
            "key": "value"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Fault Injection Simulator ユーザーガイド」の「実験」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListExperiments」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースのタグを一覧表示するには

次の list-tags-for-resource の例では、指定したリソースのタグを一覧表示します。

```
aws fis list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:fis:us-west-2:123456789012:experiment/ABC12DeFGhI3jKLMNOP
```

出力:

```
{
    "tags": {
        "key1": "value1",
        "key2": "value2"
    }
```

```
}
```

詳細については、「AWS Fault Injection Simulator ユーザーガイド」の「AWS FIS リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### `start-experiment`

次のコード例は、`start-experiment` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

実験を開始するには

次の `start-experiment` の例では、指定された実験を開始します。

```
aws fis start-experiment \
    --experiment-template-id ABCDE1fgHIJkLmNop
```

出力:

```
{
    "experiment": {
        "id": "ABC12DeFGhI3jKLMNOP",
        "experimentTemplateId": "ABCDE1fgHIJkLmNop",
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/myRole",
        "state": {
            "status": "initiating",
            "reason": "Experiment is initiating."
        },
        "targets": {
            "Instances-Target-1": {
                "resourceType": "aws:ec2:instance",
                "resourceArns": [
                    "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/
i-12a3b4c56d78e9012"
                ],
                "selectionMode": "ALL"
            }
        },
```

```
        "actions": {
            "reboot": {
                "actionId": "aws:ec2:reboot-instances",
                "parameters": {},
                "targets": {
                    "Instances": "Instances-Target-1"
                },
                "state": {
                    "status": "pending",
                    "reason": "Initial state"
                }
            }
        },
        "stopConditions": [
            {
                "source": "none"
            }
        ],
        "creationTime": 1616432464.025,
        "startTime": 1616432464.374,
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「AWS Fault Injection Simulator ユーザーガイド」の「AWS FIS の実験」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartExperiment」を参照してください。

### stop-experiment

次のコード例は、stop-experiment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

実験を中止するには

次の stop-experiment の例では、指定された実験の実行を停止します。

```
aws fis stop-experiment \
    --id ABC12DeFGhI3jKLMNOP
```

出力:

```
{
    "experiment": {
        "id": "ABC12DeFGhI3jKLMNOP",
        "experimentTemplateId": "ABCDE1fgHIJkLmNop",
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/myRole",
        "state": {
            "status": "stopping",
            "reason": "Stopping Experiment."
        },
        "targets": {
            "Instances-Target-1": {
                "resourceType": "aws:ec2:instance",
                "resourceArns": [
                    "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/
i-12a3b4c56d78e9012"
                ],
                "selectionMode": "ALL"
            }
        },
        "actions": {
            "reboot": {
                "actionId": "aws:ec2:reboot-instances",
                "parameters": {},
                "targets": {
                    "Instances": "Instances-Target-1"
                },
                "startAfter": [
                    "wait"
                ],
                "state": {
                    "status": "pending",
                    "reason": "Initial state."
                }
            },
            "wait": {
                "actionId": "aws:fis:wait",
                "parameters": {
                    "duration": "PT5M"
                },
                "state": {
                    "status": "running",
                    "reason": ""
```

```
                }
            }
        },
        "stopConditions": [
            {
                "source": "none"
            }
        ],
        "creationTime": 1616432680.927,
        "startTime": 1616432681.177,
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「AWS Fault Injection Simulator ユーザーガイド」の「AWS FIS の実験」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopExperiment」を参照してください。

### `tag-resource`

次のコード例は、`tag-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースにタグを付けるには

次の `tag-resource` の例では、指定されたリソースにタグ付けします。

```
aws fis tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:fis:us-west-2:123456789012:experiment/ABC12DeFGhI3jKLMNOP
 \
    --tags key1=value1,key2=value2
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Fault Injection Simulator ユーザーガイド」の「AWS FIS リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースのタグを削除するには

次の untag-resource の例では、指定されたリソースからタグを削除します。

```
aws fis untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:fis:us-west-2:123456789012:experiment/ABC12DeFGhI3jKLMNOP
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Fault Injection Simulator ユーザーガイド」の「AWS FIS リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-experiment-template

次のコード例は、update-experiment-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

実験テンプレートを更新するには

次の update-experiment-template の例では、指定された実験テンプレートの説明を更新します。

```
aws fis update-experiment-template \
    --id ABCDE1fgHIJkLmNop \
    ---description myExperimentTemplate
```

出力:

```
{
    "experimentTemplate": {
        "id": "ABCDE1fgHIJkLmNop",
        "description": "myExperimentTemplate",
        "targets": {
```

```
            "Instances-Target-1": {
                "resourceType": "aws:ec2:instance",
                "resourceArns": [
                    "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/
i-12a3b4c56d78e9012"
                ],
                "selectionMode": "ALL"
            }
        },
        "actions": {
            "testaction": {
                "actionId": "aws:ec2:stop-instances",
                "parameters": {},
                "targets": {
                    "Instances": "Instances-Target-1"
                }
            }
        },
        "stopConditions": [
            {
                "source": "none"
            }
        ],
        "creationTime": 1616017191.124,
        "lastUpdateTime": 1616017859.607,
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/FISRole",
        "tags": {
            "key": "value"
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS Fault Injection Simulator ユーザーガイド」の「実験テンプレートを更新する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateExperimentTemplate」を参照してください。

## AWS CLI を使用する Amazon GameLift サーバーの例

次のコード例は、Amazon GameLift サーバーで AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック


- アクション


## アクション

### `create-build`

次のコード例は、`create-build` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Example1: S3 バケット内のファイルからゲームビルドを作成するには

次の `create-build` の例では、カスタムゲームビルドリソースを作成します。コントロールする AWS アカウントの S3 ロケーションに保存されている zip ファイルを使用します。この例では、Amazon GameLift に S3 ロケーションへのアクセス許可を付与する IAM ロールを既に作成していることを前提としています。リクエストはオペレーティングシステムを指定しないため、新しいビルドリソースはデフォルトで WINDOWS_2012 になります。

```
aws gamelift create-build \
    --storage-location file://storage-loc.json \
    --name MegaFrogRaceServer.NA \
    --build-version 12345.678
```

`storage-loc.json` の内容:

```
{
    "Bucket":"MegaFrogRaceServer_NA_build_files"
    "Key":"MegaFrogRaceServer_build_123.zip"
    "RoleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/gamelift"
}
```

出力:

```
{
    "Build": {
        "BuildArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::build/build-a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE11111",
        "BuildId": "build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "CreationTime": 1496708916.18,
        "Name": "MegaFrogRaceServer.NA",
        "OperatingSystem": "WINDOWS_2012",
        "SizeOnDisk": 479303,
        "Status": "INITIALIZED",
        "Version": "12345.678"
    },
    "StorageLocation": {
        "Bucket": "MegaFrogRaceServer_NA_build_files",
        "Key": "MegaFrogRaceServer_build_123.zip"
    }
}
```

Example2: GameLift にファイルを手動でアップロードするためのゲームビルドリソースを作成するには

次の create-build の例では、新しいビルドリソースを作成します。また、Amazon S3 の GameLift ロケーションにゲームビルドを手動でアップロードできるストレージロケーションと一時的な認証情報も取得します。ビルドが正常にアップロードされると、GameLift サービスはビルドを検証し、新しいビルドのステータスを更新します。

```
aws gamelift create-build \
    --name MegaFrogRaceServer.NA \
    --build-version 12345.678 \
    --operating-system AMAZON_LINUX
```

出力:

```
{
    "Build": {
        "BuildArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::build/build-a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE11111",
        "BuildId": "build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "CreationTime": 1496708916.18,
        "Name": "MegaFrogRaceServer.NA",
        "OperatingSystem": "AMAZON_LINUX",
        "SizeOnDisk": 0,
```

```
        "Status": "INITIALIZED",
        "Version": "12345.678"
    },
    "StorageLocation": {
        "Bucket": "gamelift-builds-us-west-2",
        "Key": "123456789012/build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
    },
    "UploadCredentials": {
        "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
        "SessionToken": "AgoGb3JpZ2luENz...EXAMPLETOKEN=="
    }
}
```

詳細については、「Amazon GameLift デベロッパーガイド」の「カスタムサーバービルドを GameLift にアップロードする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateBuild」を参照してください。

### create-fleet

次のコード例は、create-fleet を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 基本的な Linux フリートを作成するには

次の create-fleet の例では、カスタムサーバービルドをホストするために、最小限の設定でオンデマンド Linux インスタンスのフリートを作成します。これは、update-fleet を使用することで設定を完了できます。

```
aws gamelift create-fleet \
    --name MegaFrogRaceServer.NA.v2 \
    --description 'Hosts for v2 North America' \
    --build-id build-1111aaaa-22bb-33cc-44dd-5555eeee66ff \
    --certificate-configuration 'CertificateType=GENERATED' \
    --ec2-instance-type c4.large \
    --fleet-type ON_DEMAND \
    --runtime-configuration 'ServerProcesses=[{LaunchPath=/local/game/release-na/
MegaFrogRace_Server.exe,ConcurrentExecutions=1}]'
```

出力:

```
{
    "FleetAttributes": {
        "BuildId": "build-1111aaaa-22bb-33cc-44dd-5555eeee66ff",
        "CertificateConfiguration": {
            "CertificateType": "GENERATED"
        },
        "CreationTime": 1496365885.44,
        "Description": "Hosts for v2 North America",
        "FleetArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2:444455556666:fleet/
fleet-2222bbbb-33cc-44dd-55ee-6666ffff77aa",
        "FleetId": "fleet-2222bbbb-33cc-44dd-55ee-6666ffff77aa",
        "FleetType": "ON_DEMAND",
        "InstanceType": "c4.large",
        "MetricGroups": ["default"],
        "Name": "MegaFrogRace.NA.v2",
        "NewGameSessionProtectionPolicy": "NoProtection",
        "OperatingSystem": "AMAZON_LINUX",
        "ServerLaunchPath": "/local/game/release-na/MegaFrogRace_Server.exe",
        "Status": "NEW"
    }
}
```

例 2: 基本的な Windows フリートを作成するには

次の create-fleet の例では、カスタムサーバービルドをホストするために、最小限の設定でスポット Windows インスタンスのフリートを作成します。これは、update-fleet を使用することで設定を完了できます。

```
aws gamelift create-fleet \
    --name MegaFrogRace.NA.v2 \
    --description 'Hosts for v2 North America' \
    --build-id build-2222aaaa-33bb-44cc-55dd-6666eeee77ff  \
    --certificate-configuration 'CertificateType=GENERATED' \
    --ec2-instance-type c4.large \
    --fleet-type SPOT \
    --runtime-configuration 'ServerProcesses=[{LaunchPath=C:\game
\Bin64.Release.Dedicated\MegaFrogRace_Server.exe,ConcurrentExecutions=1}]'
```

出力:

```
{
    "FleetAttributes": {
        "BuildId": "build-2222aaaa-33bb-44cc-55dd-6666eeee77ff",
        "CertificateConfiguration": {
            "CertificateType": "GENERATED"
        },
        "CreationTime": 1496365885.44,
        "Description": "Hosts for v2 North America",
        "FleetArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2:444455556666:fleet/
fleet-2222bbbb-33cc-44dd-55ee-6666ffff77aa",
        "FleetId": "fleet-2222bbbb-33cc-44dd-55ee-6666ffff77aa",
        "FleetType": "SPOT",
        "InstanceType": "c4.large",
        "MetricGroups": ["default"],
        "Name": "MegaFrogRace.NA.v2",
        "NewGameSessionProtectionPolicy": "NoProtection",
        "OperatingSystem": "WINDOWS_2012",
        "ServerLaunchPath": "C:\game\Bin64.Release.Dedicated
\MegaFrogRace_Server.exe",
        "Status": "NEW"
    }
}
```

例 3: 完全に設定されたフリートを作成するには

次の create-fleet の例では、カスタムサーバービルド用のスポット Windows インスタンスのフリートを作成し、最も一般的に使用される設定を提供します。

```
aws gamelift create-fleet \
    --name MegaFrogRace.NA.v2 \
    --description 'Hosts for v2 North America' \
    --build-id build-2222aaaa-33bb-44cc-55dd-6666eeee77ff \
    --certificate-configuration 'CertificateType=GENERATED' \
    --ec2-instance-type c4.large \
    --ec2-inbound-permissions
 'FromPort=33435,ToPort=33435,IpRange=10.24.34.0/23,Protocol=UDP' \
    --fleet-type SPOT \
    --new-game-session-protection-policy FullProtection \
    --runtime-configuration file://runtime-config.json \
    --metric-groups default \
    --instance-role-arn 'arn:aws:iam::444455556666:role/GameLiftS3Access'
```

runtime-config.json の内容:

```
GameSessionActivationTimeoutSeconds=300,
 MaxConcurrentGameSessionActivations=2,
 ServerProcesses=[
   {LaunchPath=C:\game\Bin64.Release.Dedicated\MegaFrogRace_Server.exe,Parameters=-
debug,ConcurrentExecutions=1},
   {LaunchPath=C:\game\Bin64.Release.Dedicated
\MegaFrogRace_Server.exe,ConcurrentExecutions=1}]
```

出力:

```
{
    "FleetAttributes": {
        "InstanceRoleArn": "arn:aws:iam::444455556666:role/GameLiftS3Access",
        "Status": "NEW",
        "InstanceType": "c4.large",
        "FleetArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2:444455556666:fleet/
fleet-2222bbbb-33cc-44dd-55ee-6666ffff77aa",
        "FleetId": "fleet-2222bbbb-33cc-44dd-55ee-6666ffff77aa",
        "Description": "Hosts for v2 North America",
        "FleetType": "SPOT",
        "OperatingSystem": "WINDOWS_2012",
        "Name": "MegaFrogRace.NA.v2",
        "CreationTime": 1569309011.11,
        "MetricGroups": [
            "default"
        ],
        "BuildId": "build-2222aaaa-33bb-44cc-55dd-6666eeee77ff",
        "ServerLaunchParameters": "abc",
        "ServerLaunchPath": "C:\\game\\Bin64.Release.Dedicated\
\MegaFrogRace_Server.exe",
        "NewGameSessionProtectionPolicy": "FullProtection",
        "CertificateConfiguration": {
            "CertificateType": "GENERATED"
        }
    }
}
```

例 4: Realtime サーバーフリートを作成するには

次の create-fleet の例では、Amazon GameLift にアップロードされたリアルタイム設定スクリプトを使用して、スポットインスタンスのフリートを作成します。すべてのリアルタイムサー

バーは Linux マシンにデプロイされます。この例では、アップロードされた Realtime スクリプトに複数のスクリプトファイルが含まれ、MainScript.js というスクリプトファイルにある Init() 関数があるとします。図に示すように、このファイルはランタイム設定で起動スクリプトとして識別されます。

```
aws gamelift create-fleet \
    --name MegaFrogRace.NA.realtime \
    --description 'Mega Frog Race Realtime fleet' \
    --script-id script-1111aaaa-22bb-33cc-44dd-5555eeee66ff \
    --ec2-instance-type c4.large \
    --fleet-type SPOT \
    --certificate-configuration 'CertificateType=GENERATED' --runtime-configuration
 'ServerProcesses=[{LaunchPath=/local/game/MainScript.js,Parameters=+map
 Winter444,ConcurrentExecutions=5}]'
```

出力:

```
{
    "FleetAttributes": {
        "FleetId": "fleet-2222bbbb-33cc-44dd-55ee-6666ffff77aa",
        "Status": "NEW",
        "CreationTime": 1569310745.212,
        "InstanceType": "c4.large",
        "NewGameSessionProtectionPolicy": "NoProtection",
        "CertificateConfiguration": {
            "CertificateType": "GENERATED"
        },
        "Name": "MegaFrogRace.NA.realtime",
        "ScriptId": "script-1111aaaa-22bb-33cc-44dd-5555eeee66ff",
        "FleetArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2:444455556666:fleet/
fleet-2222bbbb-33cc-44dd-55ee-6666ffff77aa",
        "FleetType": "SPOT",
        "MetricGroups": [
            "default"
        ],
        "Description": "Mega Frog Race Realtime fleet",
        "OperatingSystem": "AMAZON_LINUX"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateFleet」を参照してください。

### create-game-session-queue

次のコード例は、create-game-session-queue を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 順序付けられたゲームセッションキューを設定するには

次の create-game-session-queue の例では、2 つのリージョンに送信先を持つ新しいゲームセッションキューを作成します。また、配置を 10 分待ってからゲームセッションリクエストがタイムアウトするようにキューを設定します。レイテンシーポリシーは定義されていないため、GameLift は最初の送信先がリストされているすべてのゲームセッションを配置しようとします。

```
aws gamelift create-game-session-queue \
    --name MegaFrogRaceServer-NA \
    --destinations file://destinations.json \
    --timeout-in-seconds 600
```

destinations.json の内容:

```
{
    "Destinations": [
        {"DestinationArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::fleet/fleet-
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" },
        {"DestinationArn": "arn:aws:gamelift:us-west-1::fleet/fleet-
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222" }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "GameSessionQueues": [
        {
            "Name": "MegaFrogRaceServer-NA",
            "GameSessionQueueArn": "arn:aws:gamelift:us-
west-2:123456789012:gamesessionqueue/MegaFrogRaceServer-NA",
            "TimeoutInSeconds": 600,
            "Destinations": [
                {"DestinationArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::fleet/fleet-
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"},
```

```
                {"DestinationArn": "arn:aws:gamelift:us-west-1::fleet/fleet-
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222"}
            ]
        }
    ]
}
```

例 2: プレイヤーのレイテンシーポリシーを使用してゲームセッションキューを設定するには

次の create-game-session-queue の例では、2 つのプレイヤーレイテンシーポリシーを持つ新しいゲームセッションキューを作成します。最初のポリシーは、ゲームセッションプレイスメントの最初の 1 分間に強制される 100 ミリ秒のレイテンシー上限を設定します。2 番目のポリシーでは、プレイスメントリクエストが 3 分でタイムアウトするまで、レイテンシーの上限が 200 ミリ秒に引き上げられます。

```
aws gamelift create-game-session-queue \
    --name MegaFrogRaceServer-NA \
    --destinations file://destinations.json \
    --player-latency-policies file://latency-policies.json \
    --timeout-in-seconds 180
```

destinations.json の内容:

```
{
    "Destinations": [
        { "DestinationArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::fleet/fleet-
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" },
        { "DestinationArn": "arn:aws:gamelift:us-east-1::fleet/fleet-
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222" }
    ]
}
```

latency-policies.json の内容:

```
{
    "PlayerLatencyPolicies": [
        {"MaximumIndividualPlayerLatencyMilliseconds": 200},
        {"MaximumIndividualPlayerLatencyMilliseconds": 100, "PolicyDurationSeconds":
 60}
    ]
}
```

出力:

```
{
    "GameSessionQueue": {
        "Name": "MegaFrogRaceServer-NA",
        "GameSessionQueueArn": "arn:aws:gamelift:us-
west-2:111122223333:gamesessionqueue/MegaFrogRaceServer-NA",
        "TimeoutInSeconds": 600,
        "PlayerLatencyPolicies": [
            {
                "MaximumIndividualPlayerLatencyMilliseconds": 100,
                "PolicyDurationSeconds": 60
            },
            {
                "MaximumIndividualPlayerLatencyMilliseconds": 200
            }
        ]
        "Destinations": [
            {"DestinationArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::fleet/fleet-
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"},
            {"DestinationArn": "arn:aws:gamelift:us-east-1::fleet/fleet-
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222"}
        ],
    }
}
```

詳細については、「Amazon GameLift デベロッパーガイド」の「キューを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateGameSessionQueue」を参照してください。

### delete-build

次のコード例は、delete-build を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムゲームビルドを削除するには

次の delete-build の例では、Amazon GameLift アカウントからビルドを削除します。ビルドが削除された後は、それを使用して新しいフリートを作成することはできません。この操作は元に戻すことができません。

```
aws gamelift delete-build \
   --build-id build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteBuild」を参照してください。

### delete-fleet

次のコード例は、delete-fleet を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用されていないフリートを削除するには

次の delete-fleet の例では、ゼロインスタンスにスケールダウンされたフリートを削除します。フリート容量が 0 より大きい場合、リクエストは HTTP 400 エラーで失敗します。

```
aws gamelift delete-fleet \
   --fleet-id fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon GameLift デベロッパーガイド」の「GameLift フリートを管理する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteFleet」を参照してください。

### delete-game-session-queue

次のコード例は、delete-game-session-queue を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ゲームセッションキューを削除するには

次の delete-game-session-queue の例では、指定されたゲームセッションキューを削除します。

```
aws gamelift delete-game-session-queue \
    --name MegaFrogRace-NA
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteGameSessionQueue」を参照してください。

### describe-build

次のコード例は、describe-build を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムゲームビルドに関する情報を取得するには

次の describe-build の例では、ゲームサーバービルドリソースのプロパティを取得します。

```
aws gamelift describe-build \
    --build-id build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "Build": {
        "BuildArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::build/build-a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE11111",
        "BuildId": "build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "CreationTime": 1496708916.18,
        "Name": "My_Game_Server_Build_One",
        "OperatingSystem": "AMAZON_LINUX",
        "SizeOnDisk": 1304924,
        "Status": "READY",
        "Version": "12345.678"
    }
}
```

詳細については、「Amazon GameLift デベロッパーガイド」の「カスタムサーバービルドを GameLift にアップロードする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeBuild」を参照してください。

### describe-ec2-instance-limits

次のコード例は、describe-ec2-instance-limits を使用する方法を示しています。

AWS CLI

EC2 インスタンスタイプのサービス制限を取得するには

次の describe-ec2-instance-limits の例では、現在のリージョンで指定された EC2 インスタンスタイプで使用されている最大許容インスタンスと現在のインスタンスを表示します。結果は、許可された 20 個のインスタンスのうち 5 個のみが使用されていることを示します。

```
aws gamelift describe-ec2-instance-limits \
    --ec2-instance-type m5.large
```

出力:

```
{
    "EC2InstanceLimits": [
        {
            "EC2InstanceType": ""m5.large",
            "CurrentInstances": 5,
            "InstanceLimit": 20
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon GameLift デベロッパーガイド」の「コンピューティングリソースを選択する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEc2InstanceLimits」を参照してください。

### describe-fleet-attributes

次のコード例は、describe-fleet-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: フリートのリストの属性を表示するには

次の describe-fleet-attributes の例では、指定された 2 つのフリートのフリート属性を取得します。図に示すように、リクエストされたフリートは同じビルドでデプロイされます。1 つはオンデマンドインスタンス用、もう 1 つはスポットインスタンス用で、設定には若干の違いがあります。

```
aws gamelift describe-fleet-attributes \
    --fleet-ids arn:aws:gamelift:us-west-2::fleet/fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222
```

出力:

```
{
    "FleetAttributes": [
        {
            "FleetId": "fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "FleetArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::fleet/fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "FleetType": "ON_DEMAND",
            "InstanceType": "c4.large",
            "Description": "On-demand hosts for v2 North America",
            "Name": "MegaFrogRaceServer.NA.v2-od",
            "CreationTime": 1568836191.995,
            "Status": "ACTIVE",
            "BuildId": "build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
            "BuildArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::build/build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
            "ServerLaunchPath": "C:\\game\\MegaFrogRace_Server.exe",
            "ServerLaunchParameters": "+gamelift_start_server",
            "NewGameSessionProtectionPolicy": "NoProtection",
            "OperatingSystem": "WINDOWS_2012",
            "MetricGroups": [
                "default"
            ],
            "CertificateConfiguration": {
                "CertificateType": "DISABLED"
            }
        },
        {
            "FleetId": "fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "FleetArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::fleet/fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "FleetType": "SPOT",
```

```
            "InstanceType": "c4.large",
            "Description": "On-demand hosts for v2 North America",
            "Name": "MegaFrogRaceServer.NA.v2-spot",
            "CreationTime": 1568838275.379,
            "Status": "ACTIVATING",
            "BuildId": "build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
            "BuildArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::build/build-a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE33333",
            "ServerLaunchPath": "C:\\game\\MegaFrogRace_Server.exe",
            "NewGameSessionProtectionPolicy": "NoProtection",
            "OperatingSystem": "WINDOWS_2012",
                "MetricGroups": [
                "default"
            ],
            "CertificateConfiguration": {
                "CertificateType": "GENERATED"
            }
        }
    ]
}
```

Example2: すべてのフリートの属性をリクエストするには

次の describe-fleet-attributes は、ステータスが のすべてのフリートのフリート属性を返します。この例では、ページ分割パラメータを使用して一度に 1 つのフリートを返す方法を示しています。

```
aws gamelift describe-fleet-attributes \
    --limit 1
```

出力:

```
{
    "FleetAttributes": [
        {
            "FleetId": "fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "FleetArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::fleet/fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE22222",
            "FleetType": "SPOT",
            "InstanceType": "c4.large",
            "Description": "On-demand hosts for v2 North America",
            "Name": "MegaFrogRaceServer.NA.v2-spot",
```

```
            "CreationTime": 1568838275.379,
            "Status": "ACTIVATING",
            "BuildId": "build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
            "BuildArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::build/build-a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE33333",
            "ServerLaunchPath": "C:\\game\\MegaFrogRace_Server.exe",
            "NewGameSessionProtectionPolicy": "NoProtection",
            "OperatingSystem": "WINDOWS_2012",
            "MetricGroups": [
                "default"
            ],
            "CertificateConfiguration": {
                "CertificateType": "GENERATED"
            }
        }
    ],
    "NextToken":
 "eyJhd3NBY2NvdW50SWQiOnsicyI6IjMwMjc3NjAxNjM5OCJ9LCJidWlsZElkIjp7InMiOiJidWlsZC01NWYxZTZmMS
}
```

出力には、コマンドを 2 回呼び出すときに使用できる NextToken 値が含まれます。値を --next-token パラメータに渡して、出力を受け取る場所を指定します。このコマンドは、出力の 2 つ目の結果を返します。

```
aws gamelift describe-fleet-attributes \
    --limit 1 \
    --next-
token eyJhd3NBY2NvdW50SWQiOnsicyI6IjMwMjc3NjAxNjM5OCJ9LCJidWlsZElkIjp7InMiOiJidWlsZC01NWYxZT
```

レスポンスに NextToken 値が含まれなくなるまで繰り返します。

詳細については、「Amazon GameLift デベロッパーガイド」の「GameLift フリートのセットアップ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeFleetAttributes」を参照してください。

### describe-fleet-capacity

次のコード例は、describe-fleet-capacity を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フリートのリストのキャパシティステータスを表示するには

次の describe-fleet-capacity の例では、指定された 2 つのフリートの現在のキャパシティを取得します。

```
aws gamelift describe-fleet-capacity \
    --fleet-ids arn:aws:gamelift:us-west-2::fleet/fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222
```

出力:

```
{
    "FleetCapacity": [
        {
            "FleetId": "fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "InstanceType": "c5.large",
            "InstanceCounts": {
                "DESIRED": 10,
                "MINIMUM": 1,
                "MAXIMUM": 20,
                "PENDING": 0,
                "ACTIVE": 10,
                "IDLE": 3,
                "TERMINATING": 0
            }
        },
        {
            "FleetId": "fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "InstanceType": "c5.large",
            "InstanceCounts": {
                "DESIRED": 13,
                "MINIMUM": 1,
                "MAXIMUM": 20,
                "PENDING": 0,
                "ACTIVE": 15,
                "IDLE": 2,
                "TERMINATING": 2
            }
        }

    ]
```

```
}
```

詳細については、「Amazon GameLift デベロッパーガイド」の「フリートの GameLift メトリクス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeFleetCapacity」を参照してください。

### describe-fleet-events

次のコード例は、describe-fleet-events を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定された期間にイベントをリクエストするには

次の describe-fleet-events の例では、指定された期間に発生したすべてのフリート関連イベントの詳細を表示します。

```
aws gamelift describe-fleet-events \
    --fleet-id arn:aws:gamelift:us-west-2::fleet/fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --start-time 1579647600 \
    --end-time 1579649400 \
    --limit 5
```

出力:

```
{
    "Events": [
        {
            "EventId": "a37b6892-5d07-4d3b-8b47-80244ecf66b9",
            "ResourceId": "fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "EventCode": "FLEET_STATE_ACTIVE",
            "Message": "Fleet fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 changed
 state to ACTIVE",
            "EventTime": 1579649342.191
        },
        {
            "EventId": "67da4ec9-92a3-4d95-886a-5d6772c24063",
            "ResourceId": "fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "EventCode": "FLEET_STATE_ACTIVATING",
```

```
            "Message": "Fleet fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 changed
 state to ACTIVATING",
            "EventTime": 1579649321.427
        },
        {
            "EventId": "23813a46-a9e6-4a53-8847-f12e6a8381ac",
            "ResourceId": "fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "EventCode": "FLEET_STATE_BUILDING",
            "Message": "Fleet fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 changed
 state to BUILDING",
            "EventTime": 1579649321.243
        },
        {
            "EventId": "3bf217d0-1d44-42f9-9202-433ed475d2e8",
            "ResourceId": "fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "EventCode": "FLEET_STATE_VALIDATING",
            "Message": "Fleet fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 changed
 state to VALIDATING",
            "EventTime": 1579649197.449
        },
        {
            "EventId": "2ecd0130-5986-44eb-99a7-62df27741084",
            "ResourceId": "fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "EventCode": "FLEET_VALIDATION_LAUNCH_PATH_NOT_FOUND",
            "Message": "Failed to find a valid path",
            "EventTime": 1569319075.839,
            "PreSignedLogUrl": "https://gamelift-event-logs-prod-
us-west-2.s3.us-west-2.amazonaws.com/logs/fleet-83422059-8329-42a2-
a4d6-c4444386a6f8/events/2ecd0130-5986-44eb-99a7-62df27741084/
FLEET_VALIDATION_LAUNCH_PATH_NOT_FOUND.txt?X-Amz-Security-
Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEB8aCXVzLXdlc3QtMiJHMEUCIHV5K%2FLPx8h310D
%2FAvx0%2FZxsDy5XA3cJOwPdu3T0eBa%2FAiEA1yovokcZYy%2FV4CWW6l26aFyiSHO
%2Bxz%2FBMAhEHYHMQNcqkQMImP%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F
%2FARAAGgw3NDEwNjE1OTIxNzEiDI8rsZtzLzlwEDQhXSrlAtl5Ae
%2Fgo6FCIzqXPbXfBOnSvFYqeDlriZarEpKqKrUt8mXQv9iqHResqCph9AKo49lwgSYTT2QoSxnrD7%2FUgv
%2BZm2pVuczvuKtUA0fcx6s0GxpjIAzdIE%2F5P%2FB7B9M%2BVZ
%2F9KF82hbJi0HTE6Y7BjKsEgFCvk4UXILhfjtan9iQl8%2F21ZTurAcJbm7Y5tuLF9SWSK3%2BEa7VXOcCK4D4O1sMj
%2FIaXoHkNvg0RVTa0hIqdvpaDQlsSBNdqTXbjHTu6fETE9Y9Ky%2BiJK5KiUG
%2F59GjCpDcvS1FqKeLUEmKT7wysGmvjMc2n%2Fr
%2F9VxQfte7w9srXwlLAQuwhiXAAyI5ICMZ5JvzjzQwTqD4CHTVKUUDwL
%2BRZzbuuqkJObZml02CkRGp%2B74RTAzLbWptVqZTIfzctiCTmWxb
%2FmKyELRYsVLrwNJ%2BGJ7%2BCrN0RC%2FjlgfLYIZyeAqjPgAu5HjgX
%2BM7jCo9M7wBTrnAXKOFQuf9dvA84SuwXOJFp17LYGjrHMKv0qC3GfbTMrZ6kzeNV9awKCpXB2Gnx9z2KvIlJdqirWV
%2F9C6%2B4jIZPME3jXmZcEHqqw5uvAVF7aeIavtUZU8pxpDIWT0YE4p3Kriy2AA7ziCRKtVfjV839InyLk8LUjsioWK
```

```
%2BYUq8%2FDTlLxqj1S%2FiO4TI0Wo7ilAo%2FKKWWF4guuNDexj8EOOynSp1yImB
%2BZf2Fua3O44W4eEXAMPLE33333&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Date=20170621T231808Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=900&X-Amz-
Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20170621%2Fus-west-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-
Signature=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY"
        }
    ],
    "NextToken":
 "eyJhd3NBY2NvdW50SWQiOnsicyI6IjMwMjc3NjAxNjM5OCJ9LCJidWlsZElkIjp7InMiOiJidWlsZC01NWYxZTZmMS
}
```

詳細については、「Amazon GameLift デベロッパーガイド」の「GameLift フリートの問題をデバッグする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeFleetEvents」を参照してください。

### describe-fleet-port-settings

次のコード例は、describe-fleet-port-settings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フリートに設定されているインバウンド接続のアクセス許可を表示するには

次の describe-fleet-port-settings の例では、指定されたフリートの接続設定を取得します。

```
aws gamelift describe-fleet-port-settings \
    --fleet-id arn:aws:gamelift:us-west-2::fleet/fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "InboundPermissions": [
        {
            "FromPort": 33400,
            "ToPort": 33500,
            "IpRange": "0.0.0.0/0",
            "Protocol": "UDP"
        },
```

```
        {
            "FromPort": 1900,
            "ToPort": 2000,
            "IpRange": "0.0.0.0/0",
            "Protocol": "TCP"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon GameLift デベロッパーガイド」の「GameLift フリートのセットアップ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeFleetPortSettings」を参照してください。

### describe-fleet-utilization

次のコード例は、describe-fleet-utilization を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: フリートのリストの使用状況データを表示するには

次の describe-fleet-utilization の例では、指定された 1 つのフリートの現在の使用状況の情報を取得します。

```
aws gamelift describe-fleet-utilization \
    --fleet-ids arn:aws:gamelift:us-west-2::fleet/fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "FleetUtilization": [
        {
        "FleetId": "fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "ActiveServerProcessCount": 100,
        "ActiveGameSessionCount": 62,
        "CurrentPlayerSessionCount": 329,
        "MaximumPlayerSessionCount": 1000
        }
    ]
```

```
}
```

例 2: すべてのフリートの使用データをリクエストするには

次の describe-fleet-utilization は、ステータスにかかわらずすべてのフリートのフリート使用状況データを返します。この例では、ページ分割パラメータを使用して、一度に 2 つのフリートのデータを返します。

```
aws gamelift describe-fleet-utilization \
    --limit 2
```

出力:

```
{
    "FleetUtilization": [
        {
            "FleetId": "fleet-1111aaaa-22bb-33cc-44dd-5555eeee66ff",
            "ActiveServerProcessCount": 100,
            "ActiveGameSessionCount": 13,
            "CurrentPlayerSessionCount": 98,
            "MaximumPlayerSessionCount": 1000
        },
        {
            "FleetId": "fleet-2222bbbb-33cc-44dd-55ee-6666ffff77aa",
            "ActiveServerProcessCount": 100,
            "ActiveGameSessionCount": 62,
            "CurrentPlayerSessionCount": 329,
            "MaximumPlayerSessionCount": 1000
        }
    ],
    "NextToken":
 "eyJhd3NBY2NvdW50SWQiOnsicyI6IjMwMjc3NjAxNjM5OCJ9LCJidWlsZElkIjp7InMiOiJidWlsZC01NWYxZTZmMS
}
```

コマンドを 2 回呼び出し、NextToken 値を引数として --next-token パラメータに渡して、次の 2 つの結果を確認します。

```
aws gamelift describe-fleet-utilization \
    --limit 2 \
    --next-
token eyJhd3NBY2NvdW50SWQiOnsicyI6IjMwMjc3NjAxNjM5OCJ9LCJidWlsZElkIjp7InMiOiJidWlsZC01NWYxZT
```

レスポンスに出力の NextToken 値が含まれなくなるまで繰り返します。

詳細については、「Amazon GameLift デベロッパーガイド」の「フリートの GameLift メトリクス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeFleetUtilization」を参照してください。

### describe-game-session-queues

次のコード例は、describe-game-session-queues を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ゲームセッションキューを表示するには

次の describe-game-session-queues の例では、指定された 2 つのキューのプロパティを取得します。

```
aws gamelift describe-game-session-queues \
    --names MegaFrogRace-NA MegaFrogRace-EU
```

出力:

```
{
    "GameSessionQueues": [{
            "Destinations": [{
                    "DestinationArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::fleet/fleet-
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
                },
                {
                    "DestinationArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::fleet/fleet-
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222"
                }
            ],
            "Name": "MegaFrogRace-NA",
            "TimeoutInSeconds": 600,
            "GameSessionQueueArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::gamesessionqueue/
MegaFrogRace-NA",
            "PlayerLatencyPolicies": [{
                    "MaximumIndividualPlayerLatencyMilliseconds": 200
                },
                {
```

```
                    "MaximumIndividualPlayerLatencyMilliseconds": 100,
                    "PolicyDurationSeconds": 60
                }
            ],
            "FilterConfiguration": {
                "AllowedLocations": ["us-west-2", "ap-south-1", "us-east-1"]
            },
            "PriorityConfiguration": {
                "PriorityOrder": ["LOCATION", "FLEET_TYPE", "DESTINATION"],
                "LocationOrder": ["us-west-2", "ap-south-1", "us-east-1"]
            }
        },
        {
            "Destinations": [{
                "DestinationArn": "arn:aws:gamelift:eu-west-3::fleet/fleet-
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222"
            }],
            "Name": "MegaFrogRace-EU",
            "TimeoutInSeconds": 600,
            "GameSessionQueueArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::gamesessionqueue/
MegaFrogRace-EU"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon GameLift デベロッパーガイド」の「マルチリージョンキューの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeGameSessionQueues」を参照してください。

### describe-runtime-configuration

次のコード例は、describe-runtime-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フリートのランタイム設定をリクエストするには

次の describe-runtime-configuration の例では、指定されたフリートの現在のランタイム設定の詳細を取得します。

```
aws gamelift describe-runtime-configuration \
```

```
    --fleet-id fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "RuntimeConfiguration": {
        "ServerProcesses": [
            {
                "LaunchPath": "C:\game\Bin64.Release.Dedicated
\MegaFrogRace_Server.exe",
                "Parameters": "+gamelift_start_server",
                "ConcurrentExecutions": 3
            },
            {
                "LaunchPath": "C:\game\Bin64.Release.Dedicated
\MegaFrogRace_Server.exe",
                "Parameters": "+gamelift_start_server +debug",
                "ConcurrentExecutions": 1
            }
        ],
        "MaxConcurrentGameSessionActivations": 2147483647,
        "GameSessionActivationTimeoutSeconds": 300
    }
}
```

詳細については、「Amazon GameLift デベロッパーガイド」の「フリートで複数のプロセスを実行する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeRuntimeConfiguration」を参照してください。

### list-builds

次のコード例は、list-builds を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: カスタムゲームビルドのリストを取得するには

次の list-builds の例では、現在のリージョン内のすべてのゲームサーバービルドのプロパティを取得します。サンプルリクエストは、ページ分割パラメータ Limit と NextToken を使用してシーケンシャルセットで結果を取得する方法を示しています。最初のコマンドは、最初の

2 つのビルドを取得します。利用可能な結果が 3 つ以上あるため、レスポンスにはより多くの結果が利用可能であることを示す NextToken が含まれます。

```
aws gamelift list-builds \
    --limit 2
```

出力:

```
{
    "Builds": [
        {
            "BuildArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::build/build-a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE11111",
            "BuildId": "build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "CreationTime": 1495664528.723,
            "Name": "My_Game_Server_Build_One",
            "OperatingSystem": "WINDOWS_2012",
            "SizeOnDisk": 8567781,
            "Status": "READY",
            "Version": "12345.678"
        },
        {
            "BuildArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::build/build-a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE22222",
            "BuildId": "build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "CreationTime": 1495528748.555,
            "Name": "My_Game_Server_Build_Two",
            "OperatingSystem": "AMAZON_LINUX_2",
            "SizeOnDisk": 8567781,
            "Status": "FAILED",
            "Version": "23456.789"
        }
    ],
    "NextToken":
 "eyJhd3NBY2NvdW50SWQiOnsicyI6IjMwMjc3NjAxNjM5OCJ9LCJidWlsZElkIjp7InMiOiJidWlsZC01NWYxZTZmMS
}
```

その後、次のように --next-token パラメータを使用してコマンドを再度呼び出して、次の 2 つのビルドを確認できます。

```
aws gamelift list-builds \
    --limit 2
```

```
    --next-
token eyJhd3NBY2NvdW50SWQiOnsicyI6IjMwMjc3NjAxNjM5OCJ9LCJidWlsZElkIjp7InMiOiJidWlsZC01NWYxZT
```

レスポンスに NextToken 値が含まれなくなるまで繰り返します。

例 2: 失敗ステータスのカスタムゲームビルドのリストを取得するには

次の list-builds の例では、現在 ステータスが FAILED になっている現在のリージョンのすべてのゲームサーバービルドのプロパティを取得します。

```
aws gamelift list-builds \
    --status FAILED
```

出力:

```
{
    "Builds": [
        {
            "BuildArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::build/build-a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE22222",
            "BuildId": "build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "CreationTime": 1495528748.555,
            "Name": "My_Game_Server_Build_Two",
            "OperatingSystem": "AMAZON_LINUX_2",
            "SizeOnDisk": 8567781,
            "Status": "FAILED",
            "Version": "23456.789"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListBuilds」を参照してください。

### list-fleets

次のコード例は、list-fleets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: リージョン内のすべてのフリートのリストを取得するには

次の list-fleets の例では、現在のリージョン内のすべてのフリートのフリート ID を表示します。この例では、ページ分割パラメータを使用して、一度に 2 つのフリート ID を取得します。レスポンスには、取得する結果が多いことを示す next-token 属性が含まれます。

```
aws gamelift list-fleets \
    --limit 2
```

出力:

```
{
    "FleetIds": [
        "fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222"
    ],
    "NextToken":
 "eyJhd3NBY2NvdW50SWQiOnsicyI6IjMwMjc3NjAxNjM5OCJ9LCJidWlsZElkIjp7InMiOiJidWlsZC01NWYxZTZmMS
}
```

次の 2 つの結果を取得するには、ここに示すように、次のコマンドで前のレスポンスの NextToken 値を渡すことができます。

```
aws gamelift list-fleets \
    --limit 2 \
    --next-
token eyJhd3NBY2NvdW50SWQiOnsicyI6IjMwMjc3NjAxNjM5OCJ9LCJidWlsZElkIjp7InMiOiJidWlsZC00NDRlZj
```

例 2: 特定のビルドまたはスクリプトを持つリージョン内のすべてのフリートのリストを取得するには

次の list-builds の例では、指定されたゲームビルドでデプロイされたフリートの ID を取得します。Realtime サーバーを使用している場合は、ビルド ID の代わりにスクリプト ID を指定できます。この例では制限パラメータを指定しないため、結果には最大 16 個のフリート ID を含めることができます。

```
aws gamelift list-fleets \
    --build-id build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
```

```
    "FleetIds": [
        "fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
        "fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
        "fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE44444"
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListFleets」を参照してください。

### request-upload-credentials

次のコード例は、request-upload-credentials を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ビルドをアップロードするためのアクセス認証情報を更新するには

次の create-build の例では、Amazon S3 ロケーションに GameLift ビルドファイルをアップロードするための新しい有効なアクセス認証情報を取得します。認証情報の有効期間は限られています。元の CreateBuild リクエストに対するレスポンスからビルド ID を取得します。

```
aws gamelift request-upload-credentials \
    --build-id build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "StorageLocation": {
        "Bucket": "gamelift-builds-us-west-2",
        "Key": "123456789012/build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
    },
    "UploadCredentials": {
        "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
        "SessionToken": "AgoGb3JpZ2luENz...EXAMPLETOKEN=="
    }
}
```

詳細については、「Amazon GameLift デベロッパーガイド」の「カスタムサーバービルドを GameLift にアップロードする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RequestUploadCredentials」を参照してください。

### start-fleet-actions

次のコード例は、start-fleet-actions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フリートの自動スケーリングアクティビティを再起動するには

次の start-fleet-actions の例では、指定されたフリートに定義されているが、「stop-fleet-actions」を呼び出すことで停止されたすべてのスケーリングポリシーの使用を再開します。開始すると、スケーリングポリシーはすぐにそれぞれのメトリクスの追跡を開始します。

```
aws gamelift start-fleet-actions \
    --fleet-id fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --actions AUTO_SCALING
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartFleetActions」を参照してください。

### stop-fleet-actions

次のコード例は、stop-fleet-actions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フリートの自動スケーリングアクティビティを停止するには

次の stop-fleet-actions の例では、指定されたフリートに定義されているすべてのスケーリングポリシーの使用を停止します。ポリシーが一時停止された後も、手動で調整しない限り、フリートキャパシティは同じアクティブなインスタンス数のままになります。

```
aws gamelift start-fleet-actions \
    --fleet-id fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --actions AUTO_SCALING
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopFleetActions」を参照してください。

### update-build

次のコード例は、update-build を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムゲームビルドを更新するには

次の update-build の例では、指定されたビルドリソースに関連付けられている名前とバージョン情報を変更します。返されたビルドオブジェクトは、変更が正常に行われたことを確認します。

```
aws gamelift update-build \
    --build-id build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --name MegaFrogRaceServer.NA.east \
    --build-version 12345.east
```

出力:

```
{
    "Build": {
        "BuildArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::build/build-a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE11111",
        "BuildId": "build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "CreationTime": 1496708916.18,
        "Name": "MegaFrogRaceServer.NA.east",
        "OperatingSystem": "AMAZON_LINUX_2",
        "SizeOnDisk": 1304924,
        "Status": "READY",
        "Version": "12345.east"
    }
}
```

詳細については、「Amazon GameLift デベロッパーガイド」の「ビルドファイルを更新する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateBuild」を参照してください。

### update-game-session-queue

次のコード例は、update-game-session-queue を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ゲームセッションキュー設定を更新するには

次の update-game-session-queue の例では、新しい送信先を追加し、既存のゲームセッションキューのプレイヤーレイテンシーポリシーを更新します。

```
aws gamelift update-game-session-queue \
    --name MegaFrogRace-NA \
    --destinations file://destinations.json \
    --player-latency-policies file://latency-policies.json
```

destinations.json の内容:

```
{
    "Destinations": [
        {"DestinationArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::fleet/
fleet-1a2b3c4d-5e6f-7a8b-9c0d-1e2f3a4b5c6d"},
        {"DestinationArn": "arn:aws:gamelift:us-east-1::fleet/
fleet-5c6d3c4d-5e6f-7a8b-9c0d-1e2f3a4b5a2b"},
        {"DestinationArn": "arn:aws:gamelift:us-east-1::alias/
alias-11aa22bb-3c4d-5e6f-000a-1111aaaa22bb"}
    ]
}
```

latency-policies.json の内容:

```
{
    "PlayerLatencyPolicies": [
        {"MaximumIndividualPlayerLatencyMilliseconds": 200},
        {"MaximumIndividualPlayerLatencyMilliseconds": 150, "PolicyDurationSeconds":
 120},
        {"MaximumIndividualPlayerLatencyMilliseconds": 100, "PolicyDurationSeconds":
 120}
    ]
}
```

出力:

```
{
    "GameSessionQueue": {
        "Destinations": [
            {"DestinationArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::fleet/
fleet-1a2b3c4d-5e6f-7a8b-9c0d-1e2f3a4b5c6d"},
            {"DestinationArn": "arn:aws:gamelift:us-east-1::fleet/
fleet-5c6d3c4d-5e6f-7a8b-9c0d-1e2f3a4b5a2b"},
            {"DestinationArn": "arn:aws:gamelift:us-east-1::alias/
alias-11aa22bb-3c4d-5e6f-000a-1111aaaa22bb"}
        ],
        "GameSessionQueueArn": "arn:aws:gamelift:us-
west-2:111122223333:gamesessionqueue/MegaFrogRace-NA",
        "Name": "MegaFrogRace-NA",
        "TimeoutInSeconds": 600,
        "PlayerLatencyPolicies": [
            {"MaximumIndividualPlayerLatencyMilliseconds": 200},
            {"MaximumIndividualPlayerLatencyMilliseconds": 150,
 "PolicyDurationSeconds": 120},
            {"MaximumIndividualPlayerLatencyMilliseconds": 100,
 "PolicyDurationSeconds": 120}
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon GameLift デベロッパーガイド」の「マルチリージョンキューの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateGameSessionQueue」を参照してください。

### upload-build

次のコード例は、upload-build を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Linux ゲームサーバービルドをアップロードするには

次の upload-build の例では、Linux ゲームサーバービルドファイルをファイルディレクトリから GameLift サービスにアップロードし、ビルドリソースを作成します。

```
aws gamelift upload-build \
```

```
    --name MegaFrogRaceServer.NA \
    --build-version 2.0.1 \
    --build-root ~/MegaFrogRace_Server/release-na \
    --operating-system AMAZON_LINUX_2
    --server-sdk-version 4.0.2
```

出力:

```
Uploading ~/MegaFrogRace_Server/release-na:  16.0 KiB / 74.6 KiB (21.45%)
Uploading ~/MegaFrogRace_Server/release-na:  32.0 KiB / 74.6 KiB (42.89%)
Uploading ~/MegaFrogRace_Server/release-na:  48.0 KiB / 74.6 KiB (64.34%)
Uploading ~/MegaFrogRace_Server/release-na:  64.0 KiB / 74.6 KiB (85.79%)
Uploading ~/MegaFrogRace_Server/release-na:  74.6 KiB / 74.6 KiB (100.00%)
Successfully uploaded ~/MegaFrogRace_Server/release-na to AWS GameLift
Build ID: build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

例 2: Windows ゲームサーバービルドをアップロードするには

次の upload-build 例では、Windows ゲームサーバーのビルドファイルをディレクトリから GameLift サービスにアップロードし、ビルドレコードを作成します。

```
aws gamelift upload-build \
    --name MegaFrogRaceServer.NA \
    --build-version 2.0.1 \
    --build-root C:\MegaFrogRace_Server\release-na \
    --operating-system WINDOWS_2012
    --server-sdk-version 4.0.2
```

出力:

```
Uploading C:\MegaFrogRace_Server\release-na:  16.0 KiB / 74.6 KiB (21.45%)
Uploading C:\MegaFrogRace_Server\release-na:  32.0 KiB / 74.6 KiB (42.89%)
Uploading C:\MegaFrogRace_Server\release-na:  48.0 KiB / 74.6 KiB (64.34%)
Uploading C:\MegaFrogRace_Server\release-na:  64.0 KiB / 74.6 KiB (85.79%)
Uploading C:\MegaFrogRace_Server\release-na:  74.6 KiB / 74.6 KiB (100.00%)
Successfully uploaded C:\MegaFrogRace_Server\release-na to AWS GameLift
Build ID: build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

詳細については、「Amazon GameLift デベロッパーガイド」の「カスタムサーバービルドを GameLift にアップロードする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UploadBuild」を参照してください。

## AWS CLI を使用する Amazon Glacier の例

次のコード例は、Amazon Glacier で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `abort-multipart-upload`

次のコード例は、`abort-multipart-upload` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、`my-vault` という名前のボールトへの進行中のマルチパートアップロードを削除します。

```
aws glacier abort-multipart-upload --account-id - --vault-name my-vault
 --upload-id 19gaRezEXAMPLES6Ry5YYdqthHOC_kGRCT03L9yetr220UmPtBYKk-
OssZtLqyFu7sY1_lR7vgFuJV6NtcV5zpsJ
```

このコマンドでは、出力が生成されません。Amazon Glacier では、オペレーションを実行する際にアカウント ID 引数が必要ですが、ハイフンを使用して使用中のアカウントを指定できます。アップロード ID は `aws glacier initiate-multipart-upload` コマンドによって返され、`aws glacier list-multipart-uploads` を使用して取得することもできます。

AWS CLI を使用した Amazon Glacier へのマルチパートアップロードの詳細については、「AWS CLI ユーザーガイド」の「Amazon Glacier の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AbortMultipartUpload」を参照してください。

### abort-vault-lock

次のコード例は、abort-vault-lock を使用する方法を示しています。

AWS CLI

進行中のボールトロックプロセスを中止するには

次の abort-vault-lock の例では、指定されたボールトからボールトロックポリシーを削除し、ボールトロックのロック状態をロック解除にリセットします。

```
aws glacier abort-vault-lock \
    --account-id - \
    --vault-name MyVaultName
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Glacier API デベロッパーガイド」の「ボールトロックを中止する (DELETE ロックポリシー)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AbortVaultLock」を参照してください。

### add-tags-to-vault

次のコード例は、add-tags-to-vault を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、my-vault という名前のボールトに 2 つのタグを追加します。

```
aws glacier add-tags-to-vault --account-id - --vault-name my-vault --
tags id=1234,date=july2015
```

Amazon Glacier では、オペレーションを実行する際にアカウント ID 引数が必要ですが、ハイフンを使用して使用中のアカウントを指定できます。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddTagsToVault」を参照してください。

### complete-multipart-upload

次のコード例は、complete-multipart-upload を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、3 MiB アーカイブのマルチパートアップロードを完了します。

```
aws glacier complete-multipart-upload --archive-size 3145728 --
checksum 9628195fcdbcbbe76cdde456d4646fa7de5f219fb39823836d81f0cc0e18aa67
 --upload-id 19gaRezEXAMPLES6Ry5YYdqthHOC_kGRCT03L9yetr220UmPtBYKk-
OssZtLqyFu7sY1_lR7vgFuJV6NtcV5zpsJ --account-id - --vault-name my-vault
```

Amazon Glacier では、オペレーションを実行する際にアカウント ID 引数が必要ですが、ハイフンを使用して使用中のアカウントを指定できます。

アップロード ID は aws glacier initiate-multipart-upload コマンドによって返され、aws glacier list-multipart-uploads を使用して取得することもできます。チェックサムパラメータは、アーカイブの SHA-256 ツリーハッシュを 16 進数で取得します。

ツリーハッシュの計算に関する手順を含め、AWS CLI を使用した Amazon Glacier へのマルチパートアップロードの詳細については、「AWS CLI ユーザーガイド」の「Amazon Glacier の使用」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CompleteMultipartUpload」を参照してください。

### complete-vault-lock

次のコード例は、complete-vault-lock を使用する方法を示しています。

AWS CLI

進行中のボールトロックプロセスを完了するには

次の complete-vault-lock の例では、指定されたボールトの進行中のロック進行状況を完了し、ボールトロックのロック状態を Locked に設定します。initiate-lock-process を実行すると、lock-id パラメータの値を取得します。

```
aws glacier complete-vault-lock \
    --account-id - \
    --vault-name MyVaultName \
```

```
    --lock-id 9QZgEXAMPLEPhvL6xEXAMPLE
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Glacier API デベロッパーガイド」の「完全なボールトロック (POST lockId)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CompleteVaultLock」を参照してください。

### create-vault

次のコード例は、create-vault を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドでは、my-vault という名前の新しいボールトが作成されます。

```
aws glacier create-vault --vault-name my-vault --account-id -
```

Amazon Glacier では、オペレーションを実行する際にアカウント ID 引数が必要ですが、ハイフンを使用して使用中のアカウントを指定できます。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateVault」を参照してください。

### delete-archive

次のコード例は、delete-archive を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ボールトからアーカイブを削除するには

次の delete-archive の例では、example_vault から指定されたアーカイブを削除します。

```
aws glacier delete-archive \
    --account-id 111122223333  \
    --vault-name example_vault \
    --archive-id Sc0u9ZP8yaWkmh-XGlIvAVprtLhaLCGnNwNl5I5x9HqPIkX5mjc0DrId3Ln-
Gi_k2HzmlIDZUz117KSdVMdMXLuFWi9PJUitxWO73edQ43eTlMWkH0pd9zVSAuV_XXZBVhKhyGhJ7w
```

このコマンドは何も出力しません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteArchive」を参照してください。

### delete-vault-access-policy

次のコード例は、delete-vault-access-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ボールトのアクセスポリシーを削除するには

次の delete-vault-access-policy の例では、指定されたボールトのアクセスポリシーを削除します。

```
aws glacier delete-vault-access-policy \
    --account-id 111122223333 \
    --vault-name example_vault
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteVaultAccessPolicy」を参照してください。

### delete-vault-notifications

次のコード例は、delete-vault-notifications を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ボールトの SNS 通知を削除するには

次の delete-vault-notifications の例は、指定されたボールトに対して Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) で送信される通知を削除します。

```
aws glacier delete-vault-notifications \
    --account-id 111122223333 \
    --vault-name example_vault
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteVaultNotifications」を参照してください。

### delete-vault

次のコード例は、delete-vault を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドでは、my-vault という名前のボールトが削除されます。

```
aws glacier delete-vault --vault-name my-vault --account-id -
```

このコマンドでは、出力が生成されません。Amazon Glacier では、オペレーションを実行する際にアカウント ID 引数が必要ですが、ハイフンを使用して使用中のアカウントを指定できます。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteVault」を参照してください。

### describe-job

次のコード例は、describe-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、my-vault という名前のボールトでのインベントリ取得ジョブに関する情報を取得します。

```
aws glacier describe-job --account-id - --vault-name my-
vault --job-id zbxcm3Z_3z5UkoroF7SuZKrxgGoDc3RloGduS7Eg-
RO47Yc6FxsdGBgf_Q2DK5Ejh18CnTS5XW4_XqlNHS61ds04CnMW
```

出力:

```
{
    "InventoryRetrievalParameters": {
        "Format": "JSON"
    },
    "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:0123456789012:vaults/my-vault",
    "Completed": false,
```

```
    "JobId": "zbxcm3Z_3z5UkoroF7SuZKrxgGoDc3RloGduS7Eg-
RO47Yc6FxsdGBgf_Q2DK5Ejh18CnTS5XW4_XqlNHS61dsO4CnMW",
    "Action": "InventoryRetrieval",
    "CreationDate": "2015-07-17T20:23:41.616Z",
    "StatusCode": "InProgress"
}
```

ジョブ ID は、aws glacier initiate-job と aws glacier list-jobs の出力にあります。Amazon Glacier では、オペレーションを実行する際にアカウント ID 引数が必要ですが、ハイフンを使用して使用中のアカウントを指定できます。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeJob」を参照してください。

### describe-vault

次のコード例は、describe-vault を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、my-vault という名前のボールトに関するデータを取得します。

```
aws glacier describe-vault --vault-name my-vault --account-id -
```

Amazon Glacier では、オペレーションを実行する際にアカウント ID 引数が必要ですが、ハイフンを使用して使用中のアカウントを指定できます。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeVault」を参照してください。

### get-data-retrieval-policy

次のコード例は、get-data-retrieval-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、使用中アカウントのデータ取得ポリシーを取得します。

```
aws glacier get-data-retrieval-policy --account-id -
```

出力:

```
{
    "Policy": {
        "Rules": [
            {
                "BytesPerHour": 10737418240,
                "Strategy": "BytesPerHour"
            }
        ]
    }
}
```

Amazon Glacier では、オペレーションを実行する際にアカウント ID 引数が必要ですが、ハイフンを使用して使用中のアカウントを指定できます。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDataRetrievalPolicy」を参照してください。

### get-job-output

次のコード例は、get-job-output を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、ボールトインベントリジョブの出力を、現在のディレクトリの output.json という名前のファイルに保存します。

```
aws glacier get-job-output --account-id - --vault-name my-
vault --job-id zbxcm3Z_3z5UkoroF7SuZKrxgGoDc3RloGduS7Eg-
RO47Yc6FxsdGBgf_Q2DK5Ejh18CnTS5XW4_XqlNHSG1ds04CnMW output.json
```

job-id は、aws glacier list-jobs の出力にあります。出力ファイル名はオプション名の前に付いていない位置引数であることに注意してください。Amazon Glacier では、オペレーションを実行する際にアカウント ID 引数が必要ですが、ハイフンを使用して使用中のアカウントを指定できます。

出力:

```
{
    "status": 200,
    "acceptRanges": "bytes",
    "contentType": "application/json"
```

```
}
```

output.json:

```
{"VaultARN":"arn:aws:glacier:us-west-2:0123456789012:vaults/
my-vault","InventoryDate":"2015-04-07T00:26:18Z","ArchiveList":
[{"ArchiveId":"kKB7ymWJVpPSwhGP6ycSOAekp9ZYe_--zM_mw6k76ZFGEIWQX-
ybtRDvc2VkPSDtfKmQrj0IRQLSGsNuDp-
AJVlu2ccmDSyDUmZwKbwbpAdGATGDiB3hHO0bjbGehXTcApVud_wyDw","ArchiveDescription":"multipart
 upload
 test","CreationDate":"2015-04-06T22:24:34Z","Size":3145728,"SHA256TreeHash":"9628195fcdbcbb
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetJobOutput」を参照してください。

### get-vault-access-policy

次のコード例は、get-vault-access-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ボールトのアクセスポリシーを取得するには

次の get-vault-access-policy の例では、指定されたボールトのアクセスポリシーを取得します。

```
aws glacier get-vault-access-policy \
    --account-id 111122223333 \
    --vault-name example_vault
```

出力:

```
{
    "policy": {
        "Policy": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect
\":\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::444455556666:root
\"},\"Action\":\"glacier:ListJobs\",\"Resource\":\"arn:aws:glacier:us-
east-1:111122223333:vaults/example_vault\"},{\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":
{\"AWS\":\"arn:aws:iam::444455556666:root\"},\"Action\":\"glacier:UploadArchive\",
\"Resource\":\"arn:aws:glacier:us-east-1:111122223333:vaults/example_vault\"}]}"
    }
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetVaultAccessPolicy」を参照してください。

### get-vault-lock

次のコード例は、get-vault-lock を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ボールトロックの詳細を取得するには

次の get-vault-lock の例では、指定されたボールトのロックに関する詳細情報を取得しました。

```
aws glacier get-vault-lock \
    --account-id - \
    --vault-name MyVaultName
```

出力:

```
{
    "Policy": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Sid\":\"Define-vault-
lock\",\"Effect\":\"Deny\",\"Principal\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::999999999999:root
\"},\"Action\":\"glacier:DeleteArchive\",\"Resource\":\"arn:aws:glacier:us-
west-2:99999999999:vaults/MyVaultName\",\"Condition\":{\"NumericLessThanEquals\":
{\"glacier:ArchiveAgeinDays\":\"365\"}}}]}",
    "State": "Locked",
    "CreationDate": "2019-07-29T22:25:28.640Z"
}
```

詳細については、「Amazon Glacier API デベロッパーガイド」の「ボールトロックを取得する (GET ロックポリシー)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetVaultLock」を参照してください。

### get-vault-notifications

次のコード例は、get-vault-notifications を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、my-vault という名前のボールトの通知設定の説明を取得します。

```
aws glacier get-vault-notifications --account-id - --vault-name my-vault
```

出力:

```
{
    "vaultNotificationConfig": {
        "Events": [
            "InventoryRetrievalCompleted",
            "ArchiveRetrievalCompleted"
        ],
        "SNSTopic": "arn:aws:sns:us-west-2:0123456789012:my-vault"
    }
}
```

ボールトに通知が設定されていない場合、エラーが返されます。Amazon Glacier では、オペレーションを実行する際にアカウント ID 引数が必要ですが、ハイフンを使用して使用中のアカウントを指定できます。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetVaultNotifications」を参照してください。

### initiate-job

次のコード例は、initiate-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、ボールト my-vault のインベントリを取得するジョブを開始します。

```
aws glacier initiate-job --account-id - --vault-name my-vault --job-parameters
 '{"Type": "inventory-retrieval"}'
```

出力:

```
{
    "location": "/0123456789012/vaults/my-vault/jobs/
zbxcm3Z_3z5UkoroF7SuZKrxgGoDc3RloGduS7Eg-
RO47Yc6FxsdGBgf_Q2DK5Ejh18CnTS5XW4_XqlNHS61dsO4CnMW",
```

```
    "jobId": "zbxcm3Z_3z5UkoroF7SuZKrxgGoDc3RloGduS7Eg-
RO47Yc6FxsdGBgf_Q2DK5Ejh18CnTS5XW4_XqlNHS61dsO4CnMW"
}
```

Amazon Glacier では、オペレーションを実行する際にアカウント ID 引数が必要ですが、ハイフンを使用して使用中のアカウントを指定できます。

次のコマンドは、ボールト my-vault からアーカイブを取得するジョブを開始します。

```
aws glacier initiate-job --account-id - --vault-name my-vault --job-
parameters file://job-archive-retrieval.json
```

job-archive-retrieval.json はローカルフォルダ内の JSON ファイルで、ジョブのタイプ、アーカイブ ID、いくつかのオプションパラメータを指定する以下の内容を含みます。

```
{
  "Type": "archive-retrieval",
  "ArchiveId": "kKB7ymWJVpPSwhGP6ycSOAekp9ZYe_--zM_mw6k76ZFGEIWQX-
ybtRDvc2VkPSDtfKmQrj0IRQLSGsNuDp-
AJVlu2ccmDSyDUmZwKbwbpAdGATGDiB3hHO0bjbGehXTcApVud_wyDw",
  "Description": "Retrieve archive on 2015-07-17",
  "SNSTopic": "arn:aws:sns:us-west-2:0123456789012:my-topic"
}
```

アーカイブ ID は、aws glacier upload-archive および aws glacier get-job-output の出力で確認できます。

出力:

```
{
    "location": "/011685312445/vaults/mwunderl/jobs/l7IL5-
EkXyEY9Ws95fClzIbk2O5uLYaFdAYOi-
azsX_Z8V6NH4yERHzars8wTKYQMX6nBDI9cMNHzyZJO59-8N9aHWav",
    "jobId": "l7IL5-EkXy2O5uLYaFdAYOiEY9Ws95fClzIbk-
azsX_Z8V6NH4yERHzars8wTKYQMX6nBDI9cMNHzyZJO59-8N9aHWav"
}
```

ジョブパラメータの形式の詳細については、「Amazon Glacier API リファレンス」の「ジョブの開始」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「InitiateJob」を参照してください。

### initiate-multipart-upload

次のコード例は、initiate-multipart-upload を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、ファイルごとに 1 MiB (1024 x 1024 バイト) のパートサイズで、my-vault という名前のボールトへのマルチパートアップロードを開始します。

```
aws glacier initiate-multipart-upload --account-id - --part-size 1048576 --vault-name my-vault --archive-description "multipart upload test"
```

アーカイブの説明パラメータはオプションです。Amazon Glacier では、オペレーションを実行する際にアカウント ID 引数が必要ですが、ハイフンを使用して使用中のアカウントを指定できます。

このコマンドは、成功するとアップロード ID を出力します。aws glacier upload-multipart-part でアーカイブの各部分をアップロードするときは、アップロード ID を使用します。AWS CLI を使用した Amazon Glacier へのマルチパートアップロードの詳細については、「AWS CLI ユーザーガイド」の「Amazon Glacier の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「InitiateMultipartUpload」を参照してください。

### initiate-vault-lock

次のコード例は、initiate-vault-lock を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ボールトロック処理を開始するには

次の initiate-vault-lock の例では、指定されたボールトにボールトロックポリシーをインストールし、ボールトロックのロック状態を InProgress に設定します。ボールトロック処理を完了するには、24 時間以内に complete-vault-lock を呼び出してボールトロックの状態を Locked に設定します。

```
aws glacier initiate-vault-lock \
    --account-id - \
    --vault-name MyVaultName \
    --policy file://vault_lock_policy.json
```

vault_lock_policy.json の内容:

```
{"Policy":"{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Sid\":\"Define-vault-lock\",\"Effect\":\"Deny\",\"Principal\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::999999999999:root\"},\"Action\":\"glacier:DeleteArchive\",\"Resource\":\"arn:aws:glacier:us-west-2:999999999999:vaults/examplevault\",\"Condition\":{\"NumericLessThanEquals\":{\"glacier:ArchiveAgeinDays\":\"365\"}}}]}"}
```

出力は、ボールトロックプロセスを完了するために使用できるボールトロック ID です。

```
{
    "lockId": "9QZgEXAMPLEPhvL6xEXAMPLE"
}
```

詳細については、「Amazon Glacier API デベロッパーガイド」の「ボールトロックを開始する (POST ロックポリシー)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「InitiateVaultLock」を参照してください。

### list-jobs

次のコード例は、list-jobs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、my-vault という名前のボールトで進行中のジョブと最近完了したジョブを一覧表示します。

```
aws glacier list-jobs --account-id - --vault-name my-vault
```

出力:

```
{
    "JobList": [
        {
            "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:0123456789012:vaults/my-vault",
            "RetrievalByteRange": "0-3145727",
            "SNSTopic": "arn:aws:sns:us-west-2:0123456789012:my-vault",
            "Completed": false,
            "SHA256TreeHash":
 "9628195fcdbcbbe76cdde932d4646fa7de5f219fb39823836d81f0cc0e18aa67",
```

```
            "JobId": "l7IL5-EkXyEY9Ws95fClzIbk2O5uLYaFdAYOi-
azsX_Z8V6NH4yERHzars8wTKYQMX6nBDI9cMNHzyZJO59-8N9aHWav",
            "ArchiveId": "kKB7ymWJVpPSwhGP6ycSOAekp9ZYe_--zM_mw6k76ZFGEIWQX-
ybtRDvc2VkPSDtfKmQrj0IRQLSGsNuDp-
AJVlu2ccmDSyDUmZwKbwbpAdGATGDiB3hHO0bjbGehXTcApVud_wyDw",
            "JobDescription": "Retrieve archive on 2015-07-17",
            "ArchiveSizeInBytes": 3145728,
            "Action": "ArchiveRetrieval",
            "ArchiveSHA256TreeHash":
 "9628195fcdbcbbe76cdde932d4646fa7de5f219fb39823836d81f0cc0e18aa67",
            "CreationDate": "2015-07-17T21:16:13.840Z",
            "StatusCode": "InProgress"
        },
        {
            "InventoryRetrievalParameters": {
                "Format": "JSON"
            },
            "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:0123456789012:vaults/my-vault",
            "Completed": false,
            "JobId": "zbxcm3Z_3z5UkoroF7SuZKrxgGoDc3RloGduS7Eg-
RO47Yc6FxsdGBgf_Q2DK5Ejh18CnTS5XW4_XqlNHS61dsO4CnMW",
            "Action": "InventoryRetrieval",
            "CreationDate": "2015-07-17T20:23:41.616Z",
            "StatusCode": ""InProgress""
        }
    ]
}
```

Amazon Glacier では、オペレーションを実行する際にアカウント ID 引数が必要ですが、ハイフンを使用して使用中のアカウントを指定できます。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListJobs」を参照してください。

### list-multipart-uploads

次のコード例は、list-multipart-uploads を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、my-vault という名前のボールトに対して進行中のすべてのマルチパートアップロードを示しています。

```
aws glacier list-multipart-uploads --account-id - --vault-name my-vault
```

Amazon Glacier では、オペレーションを実行する際にアカウント ID 引数が必要ですが、ハイフンを使用して使用中のアカウントを指定できます。

AWS CLI を使用した Amazon Glacier へのマルチパートアップロードの詳細については、「AWS CLI ユーザーガイド」の「Amazon Glacier の使用」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListMultipartUploads」を参照してください。

### list-parts

次のコード例は、list-parts を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、my-vault という名前のボールトへのマルチパートアップロード用にアップロードされたパートを一覧表示します。

```
aws glacier list-parts --account-id - --vault-name my-vault --upload-id "SYZi7qnL-YGqGwAm8Kn3BLP2ElNCvnB-5961R09CSaPmPwkYGHOqeN_nX3-Vhnd2yF0KfB5FkmbnBU9GubbdrCs8ut-D"
```

出力:

```
{
    "MultipartUploadId": "SYZi7qnL-
YGqGwAm8Kn3BLP2ElNCvnB-5961R09CSaPmPwkYGHOqeN_nX3-Vhnd2yF0KfB5FkmbnBU9GubbdrCs8ut-
D",
    "Parts": [
        {
            "RangeInBytes": "0-1048575",
            "SHA256TreeHash":
 "e1f2a7cd6e047350f69b9f8cfa60fa606fe2f02802097a9a026360a7edc1f553"
        },
        {
            "RangeInBytes": "1048576-2097151",
            "SHA256TreeHash":
 "43cf3061fb95796aed99a11a6aa3cd8f839eed15e655ab0a597126210636aee6"
        }
```

```
    ],
    "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:0123456789012:vaults/my-vault",
    "CreationDate": "2015-07-18T00:05:23.830Z",
    "PartSizeInBytes": 1048576
}
```

Amazon Glacier では、オペレーションを実行する際にアカウント ID 引数が必要ですが、ハイフンを使用して使用中のアカウントを指定できます。

AWS CLI を使用した Amazon Glacier へのマルチパートアップロードの詳細については、「AWS CLI ユーザーガイド」の「Amazon Glacier の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListParts」を参照してください。

### `list-provisioned-capacity`

次のコード例は、`list-provisioned-capacity` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロビジョニングされたキャパシティーユニットを取得するには

次の `list-provisioned-capacity` の例では、指定されたアカウントのプロビジョニングされたキャパシティユニットの詳細を取得します。

```
aws glacier list-provisioned-capacity \
    --account-id 111122223333
```

出力:

```
{
    "ProvisionedCapacityList": [
        {
            "CapacityId": "HpASAuvfRFiVDbOjMfEIcr8K",
            "ExpirationDate": "2020-03-18T19:59:24.000Z",
            "StartDate": "2020-02-18T19:59:24.912Z"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListProvisionedCapacity」を参照してください。

### list-tags-for-vault

次のコード例は、list-tags-for-vault を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、my-vault という名前のボールトに適用されたタグを一覧表示します。

```
aws glacier list-tags-for-vault --account-id - --vault-name my-vault
```

出力:

```
{
    "Tags": {
        "date": "july2015",
        "id": "1234"
    }
}
```

Amazon Glacier では、オペレーションを実行する際にアカウント ID 引数が必要ですが、ハイフンを使用して使用中のアカウントを指定できます。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForVault」を参照してください。

### list-vaults

次のコード例は、list-vaults を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、デフォルトのアカウントとリージョンのボールトを一覧表示します。

```
aws glacier list-vaults --account-id -
```

出力:

```
{
    "VaultList": [
        {
            "SizeInBytes": 3178496,
            "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:0123456789012:vaults/my-vault",
            "LastInventoryDate": "2015-04-07T00:26:19.028Z",
            "VaultName": "my-vault",
            "NumberOfArchives": 1,
            "CreationDate": "2015-04-06T21:23:45.708Z"
        }
    ]
}
```

Amazon Glacier では、オペレーションを実行する際にアカウント ID 引数が必要ですが、ハイフンを使用して使用中のアカウントを指定できます。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListVaults」を参照してください。

### purchase-provisioned-capacity

次のコード例は、purchase-provisioned-capacity を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロビジョニングされたキャパシティーユニットを購入するには

次の purchase-provisioned-capacity の例では、プロビジョニングされたキャパシティユニットを購入します。

```
aws glacier purchase-provisioned-capacity \
    --account-id 111122223333
```

出力:

```
{
    "capacityId": "HpASAuvfRFiVDbOjMfEIcr8K"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PurchaseProvisionedCapacity」を参照してください。

### remove-tags-from-vault

次のコード例は、remove-tags-from-vault を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、my-vault という名前のボールトから date キーを持つタグを削除します。

```
aws glacier remove-tags-from-vault --account-id - --vault-name my-vault --tag-keys date
```

Amazon Glacier では、オペレーションを実行する際にアカウント ID 引数が必要ですが、ハイフンを使用して使用中のアカウントを指定できます。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemoveTagsFromVault」を参照してください。

### set-data-retrieval-policy

次のコード例は、set-data-retrieval-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、使用中アカウントのデータ取得ポリシーを設定します。

```
aws glacier set-data-retrieval-policy --account-id - --policy file://data-retrieval-policy.json
```

data-retrieval-policy.json は、データ取得ポリシーを指定する現在のフォルダ内の JSON ファイルです。

```
{
  "Rules":[
     {
         "Strategy":"BytesPerHour",
         "BytesPerHour":10737418240
      }
   ]
}
```

Amazon Glacier では、オペレーションを実行する際にアカウント ID 引数が必要ですが、ハイフンを使用して使用中のアカウントを指定できます。

次のコマンドは、インライン JSON を使用するようにデータ取得ポリシーを FreeTier に設定します。

```
aws glacier set-data-retrieval-policy --account-id - --policy '{"Rules":
[{"Strategy":"FreeTier"}]}'
```

ポリシー形式の詳細については、「Amazon Glacier API リファレンス」の「データ取得ポリシーを設定する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetDataRetrievalPolicy」を参照してください。

### set-vault-access-policy

次のコード例は、set-vault-access-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ボールトのアクセスポリシーを設定するには

次の set-vault-access-policy の例では、指定されたボールトにアクセス許可ポリシーをアタッチします。

```
aws glacier set-vault-access-policy \
    --account-id 111122223333 \
    --vault-name example_vault
    --policy '{"Policy": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":
[{\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::444455556666:root
\"},\"Action\":\"glacier:ListJobs\",\"Resource\":\"arn:aws:glacier:us-
east-1:111122223333:vaults/example_vault\"},{\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":
{\"AWS\":\"arn:aws:iam::444455556666:root\"},\"Action\":\"glacier:UploadArchive\",
\"Resource\":\"arn:aws:glacier:us-east-1:111122223333:vaults/example_vault\"}]}"}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetVaultAccessPolicy」を参照してください。

### set-vault-notifications

次のコード例は、set-vault-notifications を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、my-vault という名前のボールトの SNS 通知を設定します。

```
aws glacier set-vault-notifications --account-id - --vault-name my-vault --vault-notification-config file://notificationconfig.json
```

notificationconfig.json は、現在のフォルダにある JSON ファイルで、公開する SNS トピックとイベントを指定します。

```
{
  "SNSTopic": "arn:aws:sns:us-west-2:0123456789012:my-vault",
  "Events": ["ArchiveRetrievalCompleted", "InventoryRetrievalCompleted"]
}
```

Amazon Glacier では、オペレーションを実行する際にアカウント ID 引数が必要ですが、ハイフンを使用して使用中のアカウントを指定できます。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetVaultNotifications」を参照してください。

### upload-archive

次のコード例は、upload-archive を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、archive.zip という名前の現在のフォルダにあるアーカイブを、my-vault という名前のボールトにアップロードします。

```
aws glacier upload-archive --account-id - --vault-name my-vault --body archive.zip
```

出力:

```
{
    "archiveId": "kKB7ymWJVpPSwhGP6ycSOAekp9ZYe_--zM_mw6k76ZFGEIWQX-ybtRDvc2VkPSDtfKmQrj0IRQLSGsNuDp-AJVlu2ccmDSyDUmZwKbwbpAdGATGDiB3hHO0bjbGehXTcApVud_wyDw",
    "checksum": "969fb39823836d81f0cc028195fcdbcbbe76cdde932d4646fa7de5f21e18aa67",
```

```
    "location": "/0123456789012/vaults/my-vault/archives/
kKB7ymWJVpPSwhGP6ycSOAekp9ZYe_--zM_mw6k76ZFGEIWQX-ybtRDvc2VkPSDtfKmQrj0IRQLSGsNuDp-
AJVlu2ccmDSyDUmZwKbwbpAdGATGDiB3hHO0bjbGehXTcApVud_wyDw"
}
```

Amazon Glacier では、オペレーションを実行する際にアカウント ID 引数が必要ですが、ハイフンを使用して使用中のアカウントを指定できます。

アップロードしたアーカイブを取得するには、aws glacier initiate-job コマンドを使用して取得ジョブを開始します。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UploadArchive」を参照してください。

### upload-multipart-part

次のコード例は、upload-multipart-part を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、アーカイブの最初の 1 MiB (1024 x 1024 バイト) の部分をアップロードします。

```
aws glacier upload-multipart-part --body part1 --range 'bytes
 0-1048575/*' --account-id - --vault-name my-vault --upload-
id 19gaRezEXAMPLES6Ry5YYdqthHOC_kGRCT03L9yetr220UmPtBYKk-
OssZtLqyFu7sY1_lR7vgFuJV6NtcV5zpsJ
```

Amazon Glacier では、オペレーションを実行する際にアカウント ID 引数が必要ですが、ハイフンを使用して使用中のアカウントを指定できます。

body パラメータは、ローカルファイルシステム上のパートファイルへのパスを受け取ります。range パラメータは、完了したアーカイブ内でそのパートが占めるバイト数を示す HTTP コンテンツ範囲を受け取ります。アップロード ID は aws glacier initiate-multipart-upload コマンドによって返され、aws glacier list-multipart-uploads を使用して取得することもできます。

AWS CLI を使用した Amazon Glacier へのマルチパートアップロードの詳細については、「AWS CLI ユーザーガイド」の「Amazon Glacier の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UploadMultipartPart」を参照してください。

# Global Accelerator examples using AWS CLI

次のコード例は、Global Accelerator で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック


- アクション


## アクション

### `add-custom-routing-endpoints`

次のコード例は、`add-custom-routing-endpoints` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムルーティングアクセラレーターのエンドポイントグループに VPC サブネットエンドポイントを追加するには

次の `add-custom-routing-endpoints` の例では、VPC サブネットエンドポイントをカスタムルーティングアクセラレーターのエンドポイントグループに追加します。

```
aws globalaccelerator add-custom-routing-endpoints \
    --endpoint-group-
arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz/endpoint-group/4321abcd \
    --endpoint-configurations "EndpointId=subnet-1234567890abcdef0"
```

出力:

```
{
    "EndpointDescriptions": [
        {
            "EndpointId": "subnet-1234567890abcdef0"
```

```
        }
    ],

 "EndpointGroupArn":"arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-
abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz/endpoint-group/4321abcd"
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator のカスタムルーティングアクセラレーターの VPC サブネットエンドポイント」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddCustomRoutingEndpoints」を参照してください。

### `advertise-byoip-cidr`

次のコード例は、`advertise-byoip-cidr` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アドレス範囲をアドバタイズするには

次の `advertise-byoip-cidr` の例では、AWS リソースで使用できるようにプロビジョニングしたアドレス範囲をアドバタイズするように AWS にリクエストしています。

```
aws globalaccelerator advertise-byoip-cidr \
    --cidr 198.51.100.0/24
```

出力:

```
{
    "ByoipCidr": {
        "Cidr": "198.51.100.0/24",
        "State": "PENDING_ADVERTISING"
    }
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator の Bring Your Own IP アドレス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AdvertiseByoipCidr」を参照してください。

### allow-custom-routing-traffic

次のコード例は、allow-custom-routing-traffic を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムルーティングアクセラレーターの VPC サブネット内の特定の Amazon EC2 インスタンスの送信先へのトラフィックを許可するには

次の allow-custom-routing-traffic の例では、カスタムルーティングアクセラレーターでトラフィックを受信できる VPC サブネットエンドポイントの特定の Amazon EC2 インスタンス (送信先) IP アドレスとポートへのトラフィックが許可されていることを指定します。

```
aws globalaccelerator allow-custom-routing-traffic \
    --endpoint-group-
arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz/endpoint-group/ab88888example \
    --endpoint-id subnet-abcd123example \
    --destination-addresses "172.31.200.6" "172.31.200.7" \
    --destination-ports 80 81
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator のカスタムルーティングアクセラレーターの VPC サブネットエンドポイント」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AllowCustomRoutingTraffic」を参照してください。

### create-accelerator

次のコード例は、create-accelerator を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクセラレーターを作成するには

次の create-accelerator の例では、2 つの BYOIP 静的 IP アドレスを持つ 2 つのタグを持つアクセラレーターを作成します。アクセラレーターを作成または更新するには、US-West-2 (Oregon) リージョンを指定する必要があります。

```
aws globalaccelerator create-accelerator \
    --name ExampleAccelerator \
    --tags Key="Name",Value="Example Name" Key="Project",Value="Example Project" \
    --ip-addresses 192.0.2.250 198.51.100.52
```

出力:

```
{
    "Accelerator": {
        "AcceleratorArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh",
        "IpAddressType": "IPV4",
        "Name": "ExampleAccelerator",
        "Enabled": true,
        "Status": "IN_PROGRESS",
        "IpSets": [
            {
                "IpAddresses": [
                    "192.0.2.250",
                    "198.51.100.52"
                ],
                "IpFamily": "IPv4"
            }
        ],
        "DnsName":"a1234567890abcdef.awsglobalaccelerator.com",
        "CreatedTime": 1542394847.0,
        "LastModifiedTime": 1542394847.0
    }
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator のアクセラレーター」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateAccelerator」を参照してください。

### create-custom-routing-accelerator

次のコード例は、create-custom-routing-accelerator を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムルーティングアクセラレーターを作成するには

次の create-custom-routing-accelerator の例では、Name タグ Project タグを使用してカスタムルーティングアクセラレーターを作成します。

```
aws globalaccelerator create-custom-routing-accelerator \
    --name ExampleCustomRoutingAccelerator \
    --tags Key="Name",Value="Example Name" Key="Project",Value="Example Project" \
    --ip-addresses 192.0.2.250 198.51.100.52
```

出力:

```
{
    "Accelerator": {
        "AcceleratorArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh",
        "IpAddressType": "IPV4",
        "Name": "ExampleCustomRoutingAccelerator",
        "Enabled": true,
        "Status": "IN_PROGRESS",
        "IpSets": [
            {
                "IpAddresses": [
                    "192.0.2.250",
                    "198.51.100.52"
                ],
                "IpFamily": "IPv4"
            }
        ],
        "DnsName":"a1234567890abcdef.awsglobalaccelerator.com",
        "CreatedTime": 1542394847.0,
        "LastModifiedTime": 1542394847.0
    }
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator のカスタムルーティングアクセラレーター」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateCustomRoutingAccelerator」を参照してください。

### create-custom-routing-endpoint-group

次のコード例は、create-custom-routing-endpoint-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムルーティングアクセラレーターのエンドポイントグループを作成するには

次の create-custom-routing-endpoint-group の例では、カスタムルーティングアクセラレーターのエンドポイントグループを作成します。

```
aws globalaccelerator create-custom-routing-endpoint-group \
    --listener-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz \
    --endpoint-group-region us-east-2 \
    --destination-configurations "FromPort=80,ToPort=81,Protocols=TCP,UDP"
```

出力:

```
{
    "EndpointGroup": {
        "EndpointGroupArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz/endpoint-group/4321abcd",
        "EndpointGroupRegion": "us-east-2",
        "DestinationDescriptions": [
            {
                "FromPort": 80,
                "ToPort": 81,
                "Protocols": [
                    "TCP",
                    "UDP"
                ]
            }
        ],
        "EndpointDescriptions": []
    }
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator のカスタムルーティングアクセラレーターのエンドポイントグループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateCustomRoutingEndpointGroup」を参照してください。

### create-custom-routing-listener

次のコード例は、create-custom-routing-listener を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムルーティングアクセラレーターのリスナーを作成するには

次の create-custom-routing-listener の例では、カスタムルーティングアクセラレーターのポート範囲が 5000 ~ 10000 のリスナーを作成します。

```
aws globalaccelerator create-custom-routing-listener \
    --accelerator-arn arn:aws:globalaccelerator::123456789012:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh \
    --port-ranges FromPort=5000,ToPort=10000
```

出力:

```
{
    "Listener": {
        "PortRange": [
            "FromPort": 5000,
            "ToPort": 10000
        ],
        "ListenerArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz"
    }
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator のカスタムルーティングアクセラレーターのリスナー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateCustomRoutingListener」を参照してください。

### create-endpoint-group

次のコード例は、create-endpoint-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンドポイントグループを作成するには

次の create-endpoint-group の例では、1 つのエンドポイントを持つエンドポイントグループを作成します。

```
aws globalaccelerator create-endpoint-group \
    --listener-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz \
    --endpoint-group-region us-east-1 \
    --endpoint-configurations EndpointId=i-1234567890abcdef0,Weight=128
```

出力:

```
{
    "EndpointGroup": {
        "TrafficDialPercentage": 100.0,
        "EndpointDescriptions": [
            {
                "Weight": 128,
                "EndpointId": "i-1234567890abcdef0"
            }
        ],
        "EndpointGroupArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz/endpoint-group/098765zyxwvu",
        "EndpointGroupRegion": "us-east-1"
    }
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator のエンドポイントグループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateEndpointGroup」を参照してください。

### create-listener

次のコード例は、create-listener を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リスナーを作成するには

次の create-listener の例では、2 つのポートを持つリスナーを作成します。

```
aws globalaccelerator create-listener \
    --accelerator-arn arn:aws:globalaccelerator::123456789012:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh \
    --port-ranges FromPort=80,ToPort=80 FromPort=81,ToPort=81 \
    --protocol TCP
```

出力:

```
{
    "Listener": {
        "PortRanges": [
            {
                "ToPort": 80,
                "FromPort": 80
            },
            {
                "ToPort": 81,
                "FromPort": 81
            }
        ],
        "ClientAffinity": "NONE",
        "Protocol": "TCP",
        "ListenerArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz"
    }
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator のリスナー」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateListener」を参照してください。

### deny-custom-routing-traffic

次のコード例は、deny-custom-routing-traffic を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムルーティングアクセラレーターでトラフィックを受信できない送信先アドレスを指定するには

次の deny-custom-routing-traffic の例では、カスタムルーティングアクセラレーターのトラフィックを受信できないサブネットエンドポイントの送信先アドレスを指定します。複数の送信先アドレスを指定するには、アドレスをスペースで区切ります。deny-custom-routing-traffic 呼び出しが成功してもレスポンスはありません。

```
aws globalaccelerator deny-custom-routing-traffic \
    --endpoint-group-
arn "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz/endpoint-group/ab88888example" \
    --endpoint-id "subnet-abcd123example" \
    --destination-addresses "198.51.100.52"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator のカスタムルーティングアクセラレーターの VPC サブネットエンドポイント」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DenyCustomRoutingTraffic」を参照してください。

### deprovision-byoip-cidr

次のコード例は、deprovision-byoip-cidr を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アドレス範囲のプロビジョニングを解除するには

次の deprovision-byoip-cidr の例では、AWS リソースで使用するようにプロビジョニングした指定されたアドレス範囲を解放します。

```
aws globalaccelerator deprovision-byoip-cidr \
```

```
    --cidr "198.51.100.0/24"
```

出力:

```
{
    "ByoipCidr": {
        "Cidr": "198.51.100.0/24",
        "State": "PENDING_DEPROVISIONING"
    }
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator の Bring Your Own IP アドレス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeprovisionByoipCidr」を参照してください。

### describe-accelerator-attributes

次のコード例は、describe-accelerator-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクセラレーターの属性を記述するには

次の describe-accelerator-attributes の例は、アクセラレーターの属性の詳細を取得します。

```
aws globalaccelerator describe-accelerator-attributes \
    --accelerator-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh
```

出力:

```
{
    "AcceleratorAttributes": {
        "FlowLogsEnabled": true
        "FlowLogsS3Bucket": flowlogs-abc
        "FlowLogsS3Prefix": bucketprefix-abc
    }
```

```
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator のアクセラレーター」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAcceleratorAttributes」を参照してください。

### `describe-accelerator`

次のコード例は、describe-accelerator を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクセラレーターを記述するには

次の describe-accelerator の例では、指定されたアクセラレーターの詳細情報を取得します。

```
aws globalaccelerator describe-accelerator \
    --accelerator-arn arn:aws:globalaccelerator::123456789012:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh
```

出力:

```
{
    "Accelerator": {
        "AcceleratorArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::123456789012:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh",
        "IpAddressType": "IPV4",
        "Name": "ExampleAccelerator",
        "Enabled": true,
        "Status": "IN_PROGRESS",
        "IpSets": [
            {
                "IpAddresses": [
                    "192.0.2.250",
                    "198.51.100.52"
                ],
                "IpFamily": "IPv4"
```

```
            }
        ],
        "DnsName":"a1234567890abcdef.awsglobalaccelerator.com",
        "CreatedTime": 1542394847,
        "LastModifiedTime": 1542395013
    }
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator のアクセラレーター」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAccelerator」を参照してください。

### `describe-custom-routing-accelerator-attributes`

次のコード例は、`describe-custom-routing-accelerator-attributes` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムルーティングアクセラレーターの属性を記述するには

次の `describe-custom-routing-accelerator-attributes` の例では、カスタムルーティングアクセラレーターの属性について記述します。

```
aws globalaccelerator describe-custom-routing-accelerator-attributes \
   --accelerator-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh
```

出力:

```
{
    "AcceleratorAttributes": {
    "FlowLogsEnabled": false
    }
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator のカスタムルーティングアクセラレーター」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeCustomRoutingAcceleratorAttributes」を参照してください。

### describe-custom-routing-accelerator

次のコード例は、describe-custom-routing-accelerator を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムルーティングアクセラレーターを記述するには

次の describe-custom-routing-accelerator の例では、指定されたカスタムルーティングアクセラレーターの詳細を取得します。

```
aws globalaccelerator describe-custom-routing-accelerator \
    --accelerator-arn arn:aws:globalaccelerator::123456789012:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh
```

出力:

```
{
    "Accelerator": {
        "AcceleratorArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::123456789012:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh",
        "IpAddressType": "IPV4",
        "Name": "ExampleCustomRoutingAccelerator",
        "Enabled": true,
        "Status": "IN_PROGRESS",
        "IpSets": [
            {
                "IpAddresses": [
                    "192.0.2.250",
                    "198.51.100.52"
                ],
                "IpFamily": "IPv4"
            }
        ],
        "DnsName":"a1234567890abcdef.awsglobalaccelerator.com",
        "CreatedTime": 1542394847,
        "LastModifiedTime": 1542395013
    }
```

```
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator のカスタムルーティングアクセラレーター」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeCustomRoutingAccelerator」を参照してください。

### describe-custom-routing-endpoint-group

次のコード例は、describe-custom-routing-endpoint-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムルーティングアクセラレーターのエンドポイントグループを記述するには

次の describe-custom-routing-endpoint-group の例では、カスタムルーティングアクセラレーターのエンドポイントグループを記述します。

```
aws globalaccelerator describe-custom-routing-endpoint-group \
    --endpoint-group-
arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh/listener/6789vxyz/endpoint-group/ab88888example
```

出力:

```
{
    "EndpointGroup": {
        "EndpointGroupArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh/listener/6789vxyz/endpoint-group/ab88888example",
        "EndpointGroupRegion": "us-east-2",
        "DestinationDescriptions": [
            {
                "FromPort": 5000,
                "ToPort": 10000,
                "Protocols": [
                    "UDP"
                ]
            }
```

```
        ],
        "EndpointDescriptions": [
            {
                "EndpointId": "subnet-1234567890abcdef0"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator のカスタムルーティングアクセラレーターのエンドポイントグループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeCustomRoutingEndpointGroup」を参照してください。

### describe-custom-routing-listener

次のコード例は、describe-custom-routing-listener を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムルーティングアクセラレーターのリスナーを記述するには

次の describe-custom-routing-listener の例では、カスタムルーティングアクセラレーターのリスナーにつを記述します。

```
aws globalaccelerator describe-custom-routing-listener \
    --listener-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/abcdef1234
```

出力:

```
{
    "Listener": {
        "PortRanges": [
            "FromPort": 5000,
            "ToPort": 10000
        ],
        "ListenerArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/abcdef1234"
    }
```

```
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator のカスタムルーティングアクセラレーターのリスナー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeCustomRoutingListener」を参照してください。

### describe-endpoint-group

次のコード例は、describe-endpoint-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンドポイントグループを記述するには

次の describe-endpoint-group の例では、Amazon EC2 インスタンス、ALB、NLB のエンドポイントを持つエンドポイントグループの詳細を取得します。

```
aws globalaccelerator describe-endpoint-group \
    --endpoint-group-
arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh/listener/6789vxyz-vxyz-6789-vxyz-6789lmnopqrs/endpoint-group/
ab88888example
```

出力:

```
{
    "EndpointGroup": {
        "TrafficDialPercentage": 100.0,
        "EndpointDescriptions": [
        {
            "Weight": 128,
            "EndpointId": "i-1234567890abcdef0"
        },
        {
            "Weight": 128,
            "EndpointId": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:000123456789:loadbalancer/app/ALBTesting/alb01234567890xyz"
        },
        {
            "Weight": 128,
```

```
            "EndpointId": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:000123456789:loadbalancer/net/NLBTesting/alb01234567890qrs"
        }
        ],
        "EndpointGroupArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh/listener/6789vxyz-vxyz-6789-vxyz-6789lmnopqrs/endpoint-
group/4321abcd-abcd-4321-abcd-4321abcdefg",
        "EndpointGroupRegion": "us-east-1"
    }
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator のエンドポイントグループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEndpointGroup」を参照してください。

### describe-listener

次のコード例は、describe-listener を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リスナーを記述するには

次の describe-listener の例では、リスナーを記述しています。

```
aws globalaccelerator describe-listener \
    --listener-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-
abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/abcdef1234
```

出力:

```
{
    "Listener": {
        "ListenerArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh/listener/abcdef1234",
        "PortRanges": [
            {
                "FromPort": 80,
```

```
                "ToPort": 80
            }
        ],
        "Protocol": "TCP",
        "ClientAffinity": "NONE"
    }
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator のリスナー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeListener」を参照してください。

### `list-accelerators`

次のコード例は、`list-accelerators` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクセラレーターを一覧表示するには

次の `list-accelerators` 例では、AWS アカウントのアクセラレーターを一覧表示します。このアカウントには 2 つのアクセラレーターがあります。

```
aws globalaccelerator list-accelerators
```

出力:

```
{
    "Accelerators": [
        {
            "AcceleratorArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/5555abcd-abcd-5555-
abcd-5555EXAMPLE1",
            "Name": "TestAccelerator",
            "IpAddressType": "IPV4",
            "Enabled": true,
            "IpSets": [
                {
                    "IpFamily": "IPv4",
                    "IpAddresses": [
```

```
                        "192.0.2.250",
                        "198.51.100.52"
                    ]
                }
            ],
            "DnsName": "5a5a5a5a5a5a5a5a.awsglobalaccelerator.com",
            "Status": "DEPLOYED",
            "CreatedTime": 1552424416.0,
            "LastModifiedTime": 1569375641.0
        },
        {
            "AcceleratorArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::888888888888:accelerator/8888abcd-abcd-8888-
abcd-8888EXAMPLE2",
            "Name": "ExampleAccelerator",
            "IpAddressType": "IPV4",
            "Enabled": true,
            "IpSets": [
                {
                    "IpFamily": "IPv4",
                    "IpAddresses": [
                        "192.0.2.100",
                        "198.51.100.10"
                    ]
                }
            ],
            "DnsName": "6a6a6a6a6a6a6a6a.awsglobalaccelerator.com",
            "Status": "DEPLOYED",
            "CreatedTime": 1575585564.0,
            "LastModifiedTime": 1579809243.0
        },
    ]
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator のアクセラレーター」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAccelerators」を参照してください。

### list-byoip-cidr

次のコード例は、list-byoip-cidr を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アドレス範囲を一覧表示するには

次の `list-byoip-cidr` の例では、Global Accelerator で使用するようにプロビジョニングした Bring Your Own IP アドレス (BYOIP) アドレス範囲を一覧表示します。

```
aws globalaccelerator list-byoip-cidrs
```

出力:

```
{
    "ByoipCidrs": [
        {
            "Cidr": "198.51.100.0/24",
            "State": "READY"
        }
        {
            "Cidr": "203.0.113.25/24",
            "State": "READY"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator の Bring Your Own IP アドレス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListByoipCidr」を参照してください。

### `list-custom-routing-accelerators`

次のコード例は、`list-custom-routing-accelerators` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムルーティングアクセラレーターを一覧表示するには

次の `list-custom-routing-accelerators` の例では、AWS アカウントのカスタムルーティングアクセラレーターを一覧表示します。

```
aws globalaccelerator list-custom-routing-accelerators
```

出力:

```
{
    "Accelerators": [
        {
            "AcceleratorArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/5555abcd-abcd-5555-
abcd-5555EXAMPLE1",
            "Name": "TestCustomRoutingAccelerator",
            "IpAddressType": "IPV4",
            "Enabled": true,
            "IpSets": [
                {
                    "IpFamily": "IPv4",
                    "IpAddresses": [
                        "192.0.2.250",
                        "198.51.100.52"
                    ]
                }
            ],
            "DnsName": "5a5a5a5a5a5a5a5a.awsglobalaccelerator.com",
            "Status": "DEPLOYED",
            "CreatedTime": 1552424416.0,
            "LastModifiedTime": 1569375641.0
        },
        {
            "AcceleratorArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::888888888888:accelerator/8888abcd-abcd-8888-
abcd-8888EXAMPLE2",
            "Name": "ExampleCustomRoutingAccelerator",
            "IpAddressType": "IPV4",
            "Enabled": true,
            "IpSets": [
                {
                    "IpFamily": "IPv4",
                    "IpAddresses": [
                        "192.0.2.100",
                        "198.51.100.10"
                    ]
                }
            ],
            "DnsName": "6a6a6a6a6a6a6a6a.awsglobalaccelerator.com",
            "Status": "DEPLOYED",
            "CreatedTime": 1575585564.0,
```

```
            "LastModifiedTime": 1579809243.0
        },
    ]
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator のカスタムルーティングアクセラレーター」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListCustomRoutingAccelerators」を参照してください。

### list-custom-routing-endpoint-groups

次のコード例は、list-custom-routing-endpoint-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムルーティングアクセラレーターでリスナーのエンドポイントグループを一覧表示するには

次の list-custom-routing-endpoint-groups の例では、カスタムルーティングアクセラレーターのリスナーのエンドポイントグループを一覧表示します。

```
aws globalaccelerator list-custom-routing-endpoint-groups \
    --listener-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/abcdef1234
```

出力:

```
{
    "EndpointGroups": [
        {
            "EndpointGroupArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/abcdef1234/endpoint-group/ab88888example",
            "EndpointGroupRegion": "eu-central-1",
            "DestinationDescriptions": [
                {
                    "FromPort": 80,
                    "ToPort": 80,
                    "Protocols": [
                        "TCP",
```

```
                        "UDP"
                    ]
                }
            ]
            "EndpointDescriptions": [
                {
                    "EndpointId": "subnet-abcd123example"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator のカスタムルーティングアクセラレーターのエンドポイントグループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListCustomRoutingEndpointGroups」を参照してください。

### `list-custom-routing-listeners`

次のコード例は、`list-custom-routing-listeners` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムルーティングアクセラレーターのリスナーを一覧表示するには

次の `list-custom-routing-listeners` の例では、カスタムルーティングアクセラレーターのリスナーを一覧表示します。

```
aws globalaccelerator list-custom-routing-listeners \
    --accelerator-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh
```

出力:

```
{
    "Listeners": [
        {
            "ListenerArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh/listener/abcdef1234",
```

```
            "PortRanges": [
                {
                    "FromPort": 5000,
                    "ToPort": 10000
                }
            ],
            "Protocol": "TCP"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator のカスタムルーティングアクセラレーターのリスナー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListCustomRoutingListeners」を参照してください。

### `list-custom-routing-port-mappings-by-destination`

次のコード例は、`list-custom-routing-port-mappings-by-destination` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

特定のカスタムルーティングアクセラレーターの送信先のポートマッピングを一覧表示するには

次の `list-custom-routing-port-mappings-by-destination` の例では、カスタムルーティングアクセラレーターの特定の送信先 EC2 サーバー (送信先アドレス) のポートマッピングを示します。

```
aws globalaccelerator list-custom-routing-port-mappings-by-destination \
    --endpoint-id subnet-abcd123example \
    --destination-address 198.51.100.52
```

出力:

```
{
    "DestinationPortMappings": [
        {
            "AcceleratorArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::402092451327:accelerator/24ea29b8-
d750-4489-8919-3095f3c4b0a7",
```

```
                "AcceleratorSocketAddresses": [
                    {
                        "IpAddress": "192.0.2.250",
                        "Port": 65514
                    },
                    {
                        "IpAddress": "192.10.100.99",
                        "Port": 65514
                    }
                ],
                "EndpointGroupArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz/endpoint-group/ab88888example",
                "EndpointId": "subnet-abcd123example",
                "EndpointGroupRegion": "us-west-2",
                "DestinationSocketAddress": {
                    "IpAddress": "198.51.100.52",
                    "Port": 80
                },
                "IpAddressType": "IPv4",
                "DestinationTrafficState": "ALLOW"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator でのカスタムルーティングアクセラレーターの仕組み」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListCustomRoutingPortMappingsByDestination」を参照してください。

### `list-custom-routing-port-mappings`

次のコード例は、`list-custom-routing-port-mappings` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムルーティングアクセラレーターのポートマッピングを一覧表示するには

次の `list-custom-routing-port-mappings` の例は、カスタムルーティングアクセラレーターのポートマッピングの部分的なリストを示しています。

```
aws globalaccelerator list-custom-routing-port-mappings \
```

```
    --accelerator-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh
```

出力:

```
{
    "PortMappings": [
        {
            "AcceleratorPort": 40480,
            "EndpointGroupArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz/endpoint-group/098765zyxwvu",
            "EndpointId": "subnet-1234567890abcdef0",
            "DestinationSocketAddress": {
                "IpAddress": "192.0.2.250",
                "Port": 80
            },
            "Protocols": [
                "TCP",
                "UDP"
            ],
            "DestinationTrafficState": "ALLOW"
        }
        {
            "AcceleratorPort": 40481,
            "EndpointGroupArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz/endpoint-group/098765zyxwvu",
            "EndpointId": "subnet-1234567890abcdef0",
            "DestinationSocketAddress": {
               "IpAddress": "192.0.2.251",
              "Port": 80
            },
            "Protocols": [
                "TCP",
                "UDP"
            ],
            "DestinationTrafficState": "ALLOW"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator でのカスタムルーティングアクセラレーターの仕組み」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListCustomRoutingPortMappings」を参照してください。

### list-endpoint-groups

次のコード例は、list-endpoint-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンドポイントグループを一覧表示するには

次の list-endpoint-groups の例では、リスナーのエンドポイントグループを一覧表示します。このリスナーには 2 つのエンドポイントグループがあります。

```
aws globalaccelerator --region us-west-2 list-endpoint-groups \
    --listener-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/abcdef1234
```

出力:

```
{
    "EndpointGroups": [
        {
            "EndpointGroupArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/abcdef1234/endpoint-group/ab88888example",
            "EndpointGroupRegion": "eu-central-1",
            "EndpointDescriptions": [],
            "TrafficDialPercentage": 100.0,
            "HealthCheckPort": 80,
            "HealthCheckProtocol": "TCP",
            "HealthCheckIntervalSeconds": 30,
            "ThresholdCount": 3
        }
        {
            "EndpointGroupArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/abcdef1234/endpoint-group/ab99999example",
            "EndpointGroupRegion": "us-east-1",
```

```
            "EndpointDescriptions": [],
            "TrafficDialPercentage": 50.0,
            "HealthCheckPort": 80,
            "HealthCheckProtocol": "TCP",
            "HealthCheckIntervalSeconds": 30,
            "ThresholdCount": 3
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator のエンドポイントグループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListEndpointGroups」を参照してください。

### `list-listeners`

次のコード例は、`list-listeners` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リスナーを一覧表示するには

次の `list-listeners` の例では、アクセラレーターのリスナーを一覧表示します。

```
aws globalaccelerator list-listeners \
    --accelerator-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh
```

出力:

```
{
    "Listeners": [
        {
            "ListenerArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/abcdef1234",
            "PortRanges": [
                {
                    "FromPort": 80,
                    "ToPort": 80
```

```
                }
            ],
            "Protocol": "TCP",
            "ClientAffinity": "NONE"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator のリスナー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListListeners」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクセラレーターのタグを一覧表示するには

次の list-tags-for-resource の例では、特定のアクセラレーターのタグを一覧表示します。

```
aws globalaccelerator list-tags-for-resource \
    --accelerator-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "Project",
            "Value": "A123456"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator のタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### `provision-byoip-cidr`

次のコード例は、`provision-byoip-cidr` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アドレス範囲をプロビジョニングするには

次の `provision-byoip-cidr` の例では、AWS リソースで使用する指定されたアドレス範囲をプロビジョニングします。

```
aws globalaccelerator provision-byoip-cidr \
    --cidr 192.0.2.250/24 \
    --cidr-authorization-context Message="$text_message",Signature="$signed_message"
```

出力:

```
{
    "ByoipCidr": {
        "Cidr": "192.0.2.250/24",
        "State": "PENDING_PROVISIONING"
    }
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator の Bring Your Own IP アドレス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ProvisionByoipCidr」を参照してください。

### `tag-resource`

次のコード例は、`tag-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクセラレーターにタグを付けるには

次の tag-resource の例では、タグ Name とタグ Project をアクセラレーターに追加し、それぞれに対応する値を追加します。

```
aws globalaccelerator tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh \
    --tags Key="Name",Value="Example Name" Key="Project",Value="Example Project"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator のタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクセラレーターからタグを削除するには

次の untag-resource の例では、アクセラレーターから Name タグと Project タグを削除します。

```
aws globalaccelerator untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh \
    --tag-keys Key="Name" Key="Project"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator のタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-accelerator-attributes

次のコード例は、update-accelerator-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクセラレーターの属性を更新するには

次の update-accelerator-attributes の例では、フローログを有効にするためにアクセラレーターを更新します。アクセラレーター属性を作成または更新するには、US-West-2 (Oregon) リージョンを指定する必要があります。

```
aws globalaccelerator update-accelerator-attributes \
    --accelerator-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh \
    --flow-logs-enabled \
    --flow-logs-s3-bucket flowlogs-abc \
    --flow-logs-s3-prefix bucketprefix-abc
```

出力:

```
{
    "AcceleratorAttributes": {
        "FlowLogsEnabled": true
        "FlowLogsS3Bucket": flowlogs-abc
        "FlowLogsS3Prefix": bucketprefix-abc
    }
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator のアクセラレーター」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateAcceleratorAttributes」を参照してください。

### update-accelerator

次のコード例は、update-accelerator を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクセラレーターを更新するには

次の update-accelerator の例では、アクセラレーター名を ExampleAcceleratorNew に変更するようにアクセラレーターを変更します。アクセラレーターを作成または更新するには、US-West-2 (Oregon) リージョンを指定する必要があります。

```
aws globalaccelerator update-accelerator \
    --accelerator-arn arn:aws:globalaccelerator::123456789012:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh \
    --name ExampleAcceleratorNew
```

出力:

```
{
    "Accelerator": {
        "AcceleratorArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::123456789012:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh",
        "IpAddressType": "IPV4",
        "Name": "ExampleAcceleratorNew",
        "Enabled": true,
        "Status": "IN_PROGRESS",
        "IpSets": [
            {
                "IpAddresses": [
                    "192.0.2.250",
                    "198.51.100.52"
                ],
                "IpFamily": "IPv4"
            }
        ],
        "DnsName":"a1234567890abcdef.awsglobalaccelerator.com",
        "CreatedTime": 1232394847,
        "LastModifiedTime": 1232395654
    }
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator のアクセラレーター」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateAccelerator」を参照してください。

### update-custom-routing-accelerator-attributes

次のコード例は、update-custom-routing-accelerator-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムルーティングアクセラレーターの属性を更新するには

次の update-custom-routing-accelerator-attributes の例では、カスタムルーティングアクセラレーターを更新してフローログを有効にします。

```
aws globalaccelerator update-custom-routing-accelerator-attributes \
    --accelerator-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh \
    --flow-logs-enabled \
    --flow-logs-s3-bucket flowlogs-abc \
    --flow-logs-s3-prefix bucketprefix-abc
```

出力:

```
{
    "AcceleratorAttributes": {
        "FlowLogsEnabled": true
        "FlowLogsS3Bucket": flowlogs-abc
        "FlowLogsS3Prefix": bucketprefix-abc
    }
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator のカスタムルーティングアクセラレーター」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateCustomRoutingAcceleratorAttributes」を参照してください。

### update-custom-routing-accelerator

次のコード例は、update-custom-routing-accelerator を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムルーティングアクセラレーターを更新するには

次の update-custom-routing-accelerator の例では、カスタムルーティングアクセラレーターを変更して、アクセラレーター名を変更します。

```
aws globalaccelerator --region us-west-2 update-custom-routing-accelerator \
    --accelerator-arn arn:aws:globalaccelerator::123456789012:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh \
    --name ExampleCustomRoutingAcceleratorNew
```

出力:

```
{
    "Accelerator": {
        "AcceleratorArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::123456789012:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh",
        "IpAddressType": "IPV4",
        "Name": "ExampleCustomRoutingAcceleratorNew",
        "Enabled": true,
        "Status": "IN_PROGRESS",
        "IpSets": [
            {
                "IpAddresses": [
                    "192.0.2.250",
                    "198.51.100.52"
                ],
                "IpFamily": "IPv4"
            }
        ],
        "DnsName":"a1234567890abcdef.awsglobalaccelerator.com",
        "CreatedTime": 1232394847,
        "LastModifiedTime": 1232395654
    }
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator のカスタムルーティングアクセラレーター」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateCustomRoutingAccelerator」を参照してください。

### update-custom-routing-listener

次のコード例は、update-custom-routing-listener を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムルーティングアクセラレーターのリスナーを更新するには

次の update-custom-routing-listener の例では、リスナーを更新してポート範囲を変更します。

```
aws globalaccelerator update-custom-routing-listener \
    --listener-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz \
    --port-ranges FromPort=10000,ToPort=20000
```

出力:

```
{
    "Listener": {
        "ListenerArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz
        "PortRanges": [
            {
                "FromPort": 10000,
                "ToPort": 20000
            }
        ],
        "Protocol": "TCP"
    }
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator のカスタムルーティングアクセラレーターのリスナー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateCustomRoutingListener」を参照してください。

### update-endpoint-group

次のコード例は、update-endpoint-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンドポイントグループを更新するには

次の update-endpoint-group の例では、Elastic IP アドレス、ALB、NLB の 3 つのエンドポイントをエンドポイントグループに追加します。

```
aws globalaccelerator update-endpoint-group \
    --endpoint-group-
arn arn:aws:globalaccelerator::123456789012:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh/listener/6789vxyz-vxyz-6789-vxyz-6789lmnopqrs/endpoint-group/
ab88888example \
    --endpoint-configurations \
        EndpointId=eipalloc-eip01234567890abc,Weight=128 \
        EndpointId=arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:000123456789:loadbalancer/
app/ALBTesting/alb01234567890xyz,Weight=128 \
        EndpointId=arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:000123456789:loadbalancer/
net/NLBTesting/alb01234567890qrs,Weight=128
```

出力:

```
{
    "EndpointGroup": {
        "TrafficDialPercentage": 100,
        "EndpointDescriptions": [
            {
                "Weight": 128,
                "EndpointId": "eip01234567890abc"
            },
            {
                "Weight": 128,
                "EndpointId": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:000123456789:loadbalancer/app/ALBTesting/alb01234567890xyz"
            },
            {
                "Weight": 128,
                "EndpointId": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:000123456789:loadbalancer/net/NLBTesting/alb01234567890qrs"
            }
        ],
        "EndpointGroupArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::123456789012:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
```

```
abcd-1234abcdefgh/listener/6789vxyz-vxyz-6789-vxyz-6789lmnopqrs/endpoint-
group/4321abcd-abcd-4321-abcd-4321abcdefg",
        "EndpointGroupRegion": "us-east-1"
    }
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator のエンドポイントグループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateEndpointGroup」を参照してください。

### update-listener

次のコード例は、update-listener を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リスナーを更新するには

次の update-listener の例では、リスナーを更新してポートを 100 に変更します。

```
aws globalaccelerator update-listener \
    --listener-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-
abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz \
    --port-ranges FromPort=100,ToPort=100
```

出力:

```
{
    "Listener": {
        "ListenerArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz
        "PortRanges": [
            {
                "FromPort": 100,
                "ToPort": 100
            }
        ],
        "Protocol": "TCP",
        "ClientAffinity": "NONE"
    }
```

```
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator のリスナー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateListener」を参照してください。

### `withdraw-byoip-cidr`

次のコード例は、`withdraw-byoip-cidr` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アドレス範囲を取り消すには

次の `withdraw-byoip-cidr` の例では、以前に AWS リソースでの使用をアドバタイズした AWS Global Accelerator からアドレス範囲を取り消します。

```
aws globalaccelerator withdraw-byoip-cidr \
    --cidr 192.0.2.250/24
```

出力:

```
{
    "ByoipCidr": {
        "Cidr": "192.0.2.250/24",
        "State": "PENDING_WITHDRAWING"
    }
}
```

詳細については、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「AWS Global Accelerator の Bring Your Own IP アドレス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「WithdrawByoipCidr」を参照してください。

## AWS Glue examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS Glue で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック


- アクション


## アクション

### `batch-stop-job-run`

次のコード例は、batch-stop-job-run を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ジョブの実行を停止するには

次の batch-stop-job-run の例ではジョブの実行を停止します。

```
aws glue batch-stop-job-run \
    --job-name "my-testing-job" \
    --job-run-id jr_852f1de1f29fb62e0ba4166c33970803935d87f14f96cfdee5089d5274a61d3f
```

出力:

```
{
    "SuccessfulSubmissions": [
        {
            "JobName": "my-testing-job",
            "JobRunId":
 "jr_852f1de1f29fb62e0ba4166c33970803935d87f14f96cfdee5089d5274a61d3f"
        }
    ],
    "Errors": [],
    "ResponseMetadata": {
        "RequestId": "66bd6b90-01db-44ab-95b9-6aeff0e73d88",
        "HTTPStatusCode": 200,
        "HTTPHeaders": {
            "date": "Fri, 16 Oct 2020 20:54:51 GMT",
```

```
            "content-type": "application/x-amz-json-1.1",
            "content-length": "148",
            "connection": "keep-alive",
            "x-amzn-requestid": "66bd6b90-01db-44ab-95b9-6aeff0e73d88"
        },
        "RetryAttempts": 0
    }
}
```

詳細については、AWS Glue デベロッパーガイド の「ジョブの実行」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchStopJobRun」を参照してください。

### create-connection

次のコード例は、create-connection を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Glue データストアの接続を作成するには

次の create-connection の例では、Kafka データストアの接続情報を提供する接続を AWS Glue データカタログに作成します。

```
aws glue create-connection \
    --connection-input '{ \
        "Name":"conn-kafka-custom", \
        "Description":"kafka connection with ssl to custom kafka", \
        "ConnectionType":"KAFKA",  \
        "ConnectionProperties":{  \
            "KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS":"<Kafka-broker-server-url>:<SSL-Port>", \
            "KAFKA_SSL_ENABLED":"true", \
            "KAFKA_CUSTOM_CERT": "s3://bucket/prefix/cert-file.pem" \
        }, \
        "PhysicalConnectionRequirements":{ \
            "SubnetId":"subnet-1234", \
            "SecurityGroupIdList":["sg-1234"], \
            "AvailabilityZone":"us-east-1a"} \
    }' \
    --region us-east-1
    --endpoint https://glue.us-east-1.amazonaws.com
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS デベロッパーガイド」の「AWS Glue データカタログでの接続の定義」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateConnection」を参照してください。

### create-database

次のコード例は、create-database を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データベースを作成する

次の create-database の例では、AWS Glue データカタログにデータベースを作成します。

```
aws glue create-database \
    --database-input "{\"Name\":\"tempdb\"}" \
    --profile my_profile \
    --endpoint https://glue.us-east-1.amazonaws.com
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、AWS Glue デベロッパーガイド の「データカタログにデータベースを定義する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDatabase」を参照してください。

### create-job

次のコード例は、create-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データを変換するジョブを作成するには

次の create-job 例では、S3 に保存されているスクリプトを実行するストリーミングジョブを作成します。

```
aws glue create-job \
    --name my-testing-job \
    --role AWSGlueServiceRoleDefault \
    --command '{ \
        "Name": "gluestreaming", \
        "ScriptLocation": "s3://amzn-s3-demo-bucket/folder/" \
    }' \
    --region us-east-1 \
    --output json \
    --default-arguments '{ \
        "--job-language":"scala", \
        "--class":"GlueApp" \
    }' \
    --profile my-profile \
    --endpoint https://glue.us-east-1.amazonaws.com
```

test_script.scala の内容:

```
import com.amazonaws.services.glue.ChoiceOption
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.MappingSpec
import com.amazonaws.services.glue.ResolveSpec
import com.amazonaws.services.glue.errors.CallSite
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._

object GlueApp {
    def main(sysArgs: Array[String]) {
        val spark: SparkContext = new SparkContext()
        val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
        // @params: [JOB_NAME]
        val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs,
 Seq("JOB_NAME").toArray)
        Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)
        // @type: DataSource
        // @args: [database = "tempdb", table_name = "s3-source", transformation_ctx
 = "datasource0"]
        // @return: datasource0
        // @inputs: []
```

```
        val datasource0 = glueContext.getCatalogSource(database = "tempdb",
 tableName = "s3-source", redshiftTmpDir = "", transformationContext =
 "datasource0").getDynamicFrame()
        // @type: ApplyMapping
        // @args: [mapping = [("sensorid", "int", "sensorid", "int"),
 ("currenttemperature", "int", "currenttemperature", "int"), ("status", "string",
 "status", "string")], transformation_ctx = "applymapping1"]
        // @return: applymapping1
        // @inputs: [frame = datasource0]
        val applymapping1 = datasource0.applyMapping(mappings = Seq(("sensorid",
 "int", "sensorid", "int"), ("currenttemperature", "int", "currenttemperature",
 "int"), ("status", "string", "status", "string")), caseSensitive = false,
 transformationContext = "applymapping1")
        // @type: SelectFields
        // @args: [paths = ["sensorid", "currenttemperature", "status"],
 transformation_ctx = "selectfields2"]
        // @return: selectfields2
        // @inputs: [frame = applymapping1]
        val selectfields2 = applymapping1.selectFields(paths = Seq("sensorid",
 "currenttemperature", "status"), transformationContext = "selectfields2")
        // @type: ResolveChoice
        // @args: [choice = "MATCH_CATALOG", database = "tempdb", table_name = "my-
s3-sink", transformation_ctx = "resolvechoice3"]
        // @return: resolvechoice3
        // @inputs: [frame = selectfields2]
        val resolvechoice3 = selectfields2.resolveChoice(choiceOption =
 Some(ChoiceOption("MATCH_CATALOG")), database = Some("tempdb"), tableName =
 Some("my-s3-sink"), transformationContext = "resolvechoice3")
        // @type: DataSink
        // @args: [database = "tempdb", table_name = "my-s3-sink",
 transformation_ctx = "datasink4"]
        // @return: datasink4
        // @inputs: [frame = resolvechoice3]
        val datasink4 = glueContext.getCatalogSink(database = "tempdb",
 tableName = "my-s3-sink", redshiftTmpDir = "", transformationContext =
 "datasink4").writeDynamicFrame(resolvechoice3)
        Job.commit()
    }
}
```

出力:

```
{
```

```
    "Name": "my-testing-job"
}
```

詳細については、AWS デベロッパーガイド の「AWS Glue でのジョブの作成」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンス の「CreateJob」を参照してください。

### create-table

次のコード例は、create-table を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Kinesis データストリームのテーブルを作成するには

次の create-table の例では、Kinesis データストリームを記述するテーブルを AWS Glue データカタログに作成します。

```
aws glue create-table \
    --database-name tempdb \
    --table-input  '{"Name":"test-kinesis-input", "StorageDescriptor":{ \
            "Columns":[ \
                {"Name":"sensorid", "Type":"int"}, \
                {"Name":"currenttemperature", "Type":"int"}, \
                {"Name":"status", "Type":"string"} \
            ], \
            "Location":"my-testing-stream", \
            "Parameters":{ \
                "typeOfData":"kinesis","streamName":"my-testing-stream", \
                "kinesisUrl":"https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com" \
            }, \
            "SerdeInfo":{ \
                "SerializationLibrary":"org.openx.data.jsonserde.JsonSerDe"} \
        }, \
        "Parameters":{ \
            "classification":"json"} \
        }' \
    --profile my-profile \
    --endpoint https://glue.us-east-1.amazonaws.com
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、AWS Glue デベロッパーガイド の「AWS Glue データカタログでのテーブルの定義」を参照してください。

例 2: Kafka データストアのテーブルを作成するには

次の `create-table` の例では、Kafka データストアを記述するテーブルを AWS Glue データカタログに作成します。

```
aws glue create-table \
    --database-name tempdb \
    --table-input  '{"Name":"test-kafka-input", "StorageDescriptor":{ \
            "Columns":[ \
                {"Name":"sensorid", "Type":"int"}, \
                {"Name":"currenttemperature", "Type":"int"}, \
                {"Name":"status", "Type":"string"} \
            ], \
            "Location":"glue-topic", \
            "Parameters":{ \
                "typeOfData":"kafka","topicName":"glue-topic", \
                "connectionName":"my-kafka-connection" \
            }, \
            "SerdeInfo":{ \
                "SerializationLibrary":"org.apache.hadoop.hive.serde2.OpenCSVSerde"}
 \
        }, \
        "Parameters":{ \
            "separatorChar":","} \
        }' \
    --profile my-profile \
    --endpoint https://glue.us-east-1.amazonaws.com
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、AWS Glue デベロッパーガイド の「AWS Glue データカタログでのテーブルの定義」を参照してください。

例 3: AWS S3 データストアのテーブルを作成するには

次の `create-table` の例では、AWS Simple Storage Service (AWS S3) データストアを記述するテーブルを AWS Glue データカタログに作成します。

```
aws glue create-table \
    --database-name tempdb \
```

```
    --table-input  '{"Name":"s3-output", "StorageDescriptor":{ \
            "Columns":[ \
                {"Name":"s1", "Type":"string"}, \
                {"Name":"s2", "Type":"int"}, \
                {"Name":"s3", "Type":"string"}
            ], \
            "Location":"s3://bucket-path/", \
            "SerdeInfo":{ \
                "SerializationLibrary":"org.openx.data.jsonserde.JsonSerDe"} \
        }, \
        "Parameters":{ \
            "classification":"json"} \
        }' \
    --profile my-profile \
    --endpoint https://glue.us-east-1.amazonaws.com
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、AWS Glue デベロッパーガイド の「AWS Glue データカタログでのテーブルの定義」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateTable」を参照してください。

### delete-job

次のコード例は、delete-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ジョブを削除するには

次の delete-job 例では、不要になったジョブを削除します。

```
aws glue delete-job \
    --job-name my-testing-job
```

出力:

```
{
    "JobName": "my-testing-job"
}
```

詳細については、AWS Glue デベロッパーガイド の「AWS Glue コンソールでのジョブの操作」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンス の「DeleteJob」を参照してください。

### get-databases

次のコード例は、get-databases を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Glue データカタログの一部またはすべてのデータベースの定義を一覧表示するには

次の get-databases の例では、データカタログのデータベースに関する情報を返します。

```
aws glue get-databases
```

出力:

```
{
    "DatabaseList": [
        {
            "Name": "default",
            "Description": "Default Hive database",
            "LocationUri": "file:/spark-warehouse",
            "CreateTime": 1602084052.0,
            "CreateTableDefaultPermissions": [
                {
                    "Principal": {
                        "DataLakePrincipalIdentifier": "IAM_ALLOWED_PRINCIPALS"
                    },
                    "Permissions": [
                        "ALL"
                    ]
                }
            ],
            "CatalogId": "111122223333"
        },
        {
            "Name": "flights-db",
            "CreateTime": 1587072847.0,
            "CreateTableDefaultPermissions": [
```

```
                {
                    "Principal": {
                        "DataLakePrincipalIdentifier": "IAM_ALLOWED_PRINCIPALS"
                    },
                    "Permissions": [
                        "ALL"
                    ]
                }
            ],
            "CatalogId": "111122223333"
        },
        {
            "Name": "legislators",
            "CreateTime": 1601415625.0,
            "CreateTableDefaultPermissions": [
                {
                    "Principal": {
                        "DataLakePrincipalIdentifier": "IAM_ALLOWED_PRINCIPALS"
                    },
                    "Permissions": [
                        "ALL"
                    ]
                }
            ],
            "CatalogId": "111122223333"
        },
        {
            "Name": "tempdb",
            "CreateTime": 1601498566.0,
            "CreateTableDefaultPermissions": [
                {
                    "Principal": {
                        "DataLakePrincipalIdentifier": "IAM_ALLOWED_PRINCIPALS"
                    },
                    "Permissions": [
                        "ALL"
                    ]
                }
            ],
            "CatalogId": "111122223333"
        }
    ]
}
```

詳細については、AWS Glue デベロッパーガイド の「データカタログにデータベースを定義する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンス の「GetDatabases」を参照してください。

### get-job-run

次のコード例は、get-job-run を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ジョブの実行に関する情報を取得するには

次の get-job-run の例では、ジョブ実行に関する情報を取得します。

```
aws glue get-job-run \
    --job-name "Combine legistators data" \
    --run-id jr_012e176506505074d94d761755e5c62538ee1aad6f17d39f527e9140cf0c9a5e
```

出力:

```
{
    "JobRun": {
        "Id": "jr_012e176506505074d94d761755e5c62538ee1aad6f17d39f527e9140cf0c9a5e",
        "Attempt": 0,
        "JobName": "Combine legistators data",
        "StartedOn": 1602873931.255,
        "LastModifiedOn": 1602874075.985,
        "CompletedOn": 1602874075.985,
        "JobRunState": "SUCCEEDED",
        "Arguments": {
            "--enable-continuous-cloudwatch-log": "true",
            "--enable-metrics": "",
            "--enable-spark-ui": "true",
            "--job-bookmark-option": "job-bookmark-enable",
            "--spark-event-logs-path": "s3://aws-glue-assets-111122223333-us-east-1/
sparkHistoryLogs/"
        },
        "PredecessorRuns": [],
        "AllocatedCapacity": 10,
        "ExecutionTime": 117,
        "Timeout": 2880,
```

```
        "MaxCapacity": 10.0,
        "WorkerType": "G.1X",
        "NumberOfWorkers": 10,
        "LogGroupName": "/aws-glue/jobs",
        "GlueVersion": "2.0"
    }
}
```

詳細については、AWS Glue デベロッパーガイド の「ジョブの実行」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンス の「GetJobRun」を参照してください。

### get-job-runs

次のコード例は、get-job-runs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ジョブのすべてのジョブ実行に関する情報を取得するには

次の get-job-runs の例では、ジョブのジョブ実行に関する情報を取得します。

```
aws glue get-job-runs \
    --job-name "my-testing-job"
```

出力:

```
{
    "JobRuns": [
        {
            "Id":
 "jr_012e176506505074d94d761755e5c62538ee1aad6f17d39f527e9140cf0c9a5e",
            "Attempt": 0,
            "JobName": "my-testing-job",
            "StartedOn": 1602873931.255,
            "LastModifiedOn": 1602874075.985,
            "CompletedOn": 1602874075.985,
            "JobRunState": "SUCCEEDED",
            "Arguments": {
                "--enable-continuous-cloudwatch-log": "true",
                "--enable-metrics": "",
                "--enable-spark-ui": "true",
```

```
                "--job-bookmark-option": "job-bookmark-enable",
                "--spark-event-logs-path": "s3://aws-glue-assets-111122223333-us-
east-1/sparkHistoryLogs/"
            },
            "PredecessorRuns": [],
            "AllocatedCapacity": 10,
            "ExecutionTime": 117,
            "Timeout": 2880,
            "MaxCapacity": 10.0,
            "WorkerType": "G.1X",
            "NumberOfWorkers": 10,
            "LogGroupName": "/aws-glue/jobs",
            "GlueVersion": "2.0"
        },
        {
            "Id":
 "jr_03cc19ddab11c4e244d3f735567de74ff93b0b3ef468a713ffe73e53d1aec08f_attempt_2",
            "Attempt": 2,
            "PreviousRunId":
 "jr_03cc19ddab11c4e244d3f735567de74ff93b0b3ef468a713ffe73e53d1aec08f_attempt_1",
            "JobName": "my-testing-job",
            "StartedOn": 1602811168.496,
            "LastModifiedOn": 1602811282.39,
            "CompletedOn": 1602811282.39,
            "JobRunState": "FAILED",
            "ErrorMessage": "An error occurred while calling
 o122.pyWriteDynamicFrame.
                Access Denied (Service: Amazon S3; Status Code: 403; Error Code:
 AccessDenied;
                Request ID: 021AAB703DB20A2D;
                S3 Extended Request ID: teZk24Y09TkXzBvMPG502L5VJBhe9DJuWA9/
TXtuGOqfByajkfL/Tlqt5JBGdEGpigAqzdMDM/U=)",
            "PredecessorRuns": [],
            "AllocatedCapacity": 10,
            "ExecutionTime": 110,
            "Timeout": 2880,
            "MaxCapacity": 10.0,
            "WorkerType": "G.1X",
            "NumberOfWorkers": 10,
            "LogGroupName": "/aws-glue/jobs",
            "GlueVersion": "2.0"
        },
        {
```

```
            "Id":
 "jr_03cc19ddab11c4e244d3f735567de74ff93b0b3ef468a713ffe73e53d1aec08f_attempt_1",
            "Attempt": 1,
            "PreviousRunId":
 "jr_03cc19ddab11c4e244d3f735567de74ff93b0b3ef468a713ffe73e53d1aec08f",
            "JobName": "my-testing-job",
            "StartedOn": 1602811020.518,
            "LastModifiedOn": 1602811138.364,
            "CompletedOn": 1602811138.364,
            "JobRunState": "FAILED",
            "ErrorMessage": "An error occurred while calling
 o122.pyWriteDynamicFrame.
                 Access Denied (Service: Amazon S3; Status Code: 403; Error Code:
 AccessDenied;
                 Request ID: 2671D37856AE7ABB;
                 S3 Extended Request ID: RLJCJw20brV
+PpC6GpORahyF2fp9flB5SSb2bTGPnUSPVizLXRl1PN3QZldb+v1o9qRVktNYbW8=)",
            "PredecessorRuns": [],
            "AllocatedCapacity": 10,
            "ExecutionTime": 113,
            "Timeout": 2880,
            "MaxCapacity": 10.0,
            "WorkerType": "G.1X",
            "NumberOfWorkers": 10,
            "LogGroupName": "/aws-glue/jobs",
            "GlueVersion": "2.0"
        }
    ]
}
```

詳細については、AWS Glue デベロッパーガイド の「ジョブの実行」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンス の「GetJobRuns」を参照してください。

### get-job

次のコード例は、get-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ジョブに関する情報を取得するには

次の get-job の例では、ジョブに関する情報を取得します。

```
aws glue get-job \
    --job-name my-testing-job
```

出力:

```
{
    "Job": {
        "Name": "my-testing-job",
        "Role": "Glue_DefaultRole",
        "CreatedOn": 1602805698.167,
        "LastModifiedOn": 1602805698.167,
        "ExecutionProperty": {
            "MaxConcurrentRuns": 1
        },
        "Command": {
            "Name": "gluestreaming",
            "ScriptLocation": "s3://janetst-bucket-01/Scripts/test_script.scala",
            "PythonVersion": "2"
        },
        "DefaultArguments": {
            "--class": "GlueApp",
            "--job-language": "scala"
        },
        "MaxRetries": 0,
        "AllocatedCapacity": 10,
        "MaxCapacity": 10.0,
        "GlueVersion": "1.0"
    }
}
```

詳細については、AWS Glue デベロッパーガイド の「ジョブ」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンス の「GetJob」を参照してください。

### get-plan

次のコード例は、get-plan を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ソーステーブルからターゲットテーブルにデータをマッピングするために生成されたコードを取得するには

次の get-plan は、データソースからデータターゲットに列をマッピングするために生成されたコードを取得します。

```
aws glue get-plan --mapping '[ \
    { \
        "SourcePath":"sensorid", \
        "SourceTable":"anything", \
        "SourceType":"int", \
        "TargetPath":"sensorid", \
        "TargetTable":"anything", \
        "TargetType":"int" \
    }, \
    { \
        "SourcePath":"currenttemperature", \
        "SourceTable":"anything", \
        "SourceType":"int", \
        "TargetPath":"currenttemperature", \
        "TargetTable":"anything", \
        "TargetType":"int" \
    }, \
    { \
        "SourcePath":"status", \
        "SourceTable":"anything", \
        "SourceType":"string", \
        "TargetPath":"status", \
        "TargetTable":"anything", \
        "TargetType":"string" \
    }]' \
    --source '{ \
        "DatabaseName":"tempdb", \
        "TableName":"s3-source" \
    }' \
    --sinks '[ \
        { \
            "DatabaseName":"tempdb", \
            "TableName":"my-s3-sink" \
        }]' 
    --language "scala"
```

```
    --endpoint https://glue.us-east-1.amazonaws.com
    --output "text"
```

出力:

```
import com.amazonaws.services.glue.ChoiceOption
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.MappingSpec
import com.amazonaws.services.glue.ResolveSpec
import com.amazonaws.services.glue.errors.CallSite
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]) {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
    // @params: [JOB_NAME]
    val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
    Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)
    // @type: DataSource
    // @args: [database = "tempdb", table_name = "s3-source", transformation_ctx =
 "datasource0"]
    // @return: datasource0
    // @inputs: []
    val datasource0 = glueContext.getCatalogSource(database = "tempdb",
 tableName = "s3-source", redshiftTmpDir = "", transformationContext =
 "datasource0").getDynamicFrame()
    // @type: ApplyMapping
    // @args: [mapping = [("sensorid", "int", "sensorid", "int"),
 ("currenttemperature", "int", "currenttemperature", "int"), ("status", "string",
 "status", "string")], transformation_ctx = "applymapping1"]
    // @return: applymapping1
    // @inputs: [frame = datasource0]
    val applymapping1 = datasource0.applyMapping(mappings = Seq(("sensorid",
 "int", "sensorid", "int"), ("currenttemperature", "int", "currenttemperature",
 "int"), ("status", "string", "status", "string")), caseSensitive = false,
 transformationContext = "applymapping1")
    // @type: SelectFields
```

```
    // @args: [paths = ["sensorid", "currenttemperature", "status"],
 transformation_ctx = "selectfields2"]
    // @return: selectfields2
    // @inputs: [frame = applymapping1]
    val selectfields2 = applymapping1.selectFields(paths = Seq("sensorid",
 "currenttemperature", "status"), transformationContext = "selectfields2")
    // @type: ResolveChoice
    // @args: [choice = "MATCH_CATALOG", database = "tempdb", table_name = "my-s3-
sink", transformation_ctx = "resolvechoice3"]
    // @return: resolvechoice3
    // @inputs: [frame = selectfields2]
    val resolvechoice3 = selectfields2.resolveChoice(choiceOption =
 Some(ChoiceOption("MATCH_CATALOG")), database = Some("tempdb"), tableName =
 Some("my-s3-sink"), transformationContext = "resolvechoice3")
    // @type: DataSink
    // @args: [database = "tempdb", table_name = "my-s3-sink", transformation_ctx =
 "datasink4"]
    // @return: datasink4
    // @inputs: [frame = resolvechoice3]
    val datasink4 = glueContext.getCatalogSink(database = "tempdb",
 tableName = "my-s3-sink", redshiftTmpDir = "", transformationContext =
 "datasink4").writeDynamicFrame(resolvechoice3)
    Job.commit()
  }
}
```

詳細については、「AWS Glue デベロッパーガイド」の「AWS Glue でのスクリプトの編集」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPlan」を参照してください。

### get-tables

次のコード例は、get-tables を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定されたデータベース内で、一部またはすべてのテーブルの定義を一覧表示するには

次の get-tables の例では、指定されたデータベース内のテーブルに関する情報を返します。

```
aws glue get-tables --database-name 'tempdb'
```

出力:


```
{
    "TableList": [
        {
            "Name": "my-s3-sink",
            "DatabaseName": "tempdb",
            "CreateTime": 1602730539.0,
            "UpdateTime": 1602730539.0,
            "Retention": 0,
            "StorageDescriptor": {
                "Columns": [
                    {
                        "Name": "sensorid",
                        "Type": "int"
                    },
                    {
                        "Name": "currenttemperature",
                        "Type": "int"
                    },
                    {
                        "Name": "status",
                        "Type": "string"
                    }
                ],
                "Location": "s3://janetst-bucket-01/test-s3-output/",
                "Compressed": false,
                "NumberOfBuckets": 0,
                "SerdeInfo": {
                    "SerializationLibrary": "org.openx.data.jsonserde.JsonSerDe"
                },
                "SortColumns": [],
                "StoredAsSubDirectories": false
            },
            "Parameters": {
                "classification": "json"
            },
            "CreatedBy": "arn:aws:iam::007436865787:user/JRSTERN",
            "IsRegisteredWithLakeFormation": false,
            "CatalogId": "007436865787"
        },
        {
            "Name": "s3-source",
            "DatabaseName": "tempdb",
```

```
            "CreateTime": 1602730658.0,
            "UpdateTime": 1602730658.0,
            "Retention": 0,
            "StorageDescriptor": {
                "Columns": [
                    {
                        "Name": "sensorid",
                        "Type": "int"
                    },
                    {
                        "Name": "currenttemperature",
                        "Type": "int"
                    },
                    {
                        "Name": "status",
                        "Type": "string"
                    }
                ],
                "Location": "s3://janetst-bucket-01/",
                "Compressed": false,
                "NumberOfBuckets": 0,
                "SortColumns": [],
                "StoredAsSubDirectories": false
            },
            "Parameters": {
                "classification": "json"
            },
            "CreatedBy": "arn:aws:iam::007436865787:user/JRSTERN",
            "IsRegisteredWithLakeFormation": false,
            "CatalogId": "007436865787"
        },
        {
            "Name": "test-kinesis-input",
            "DatabaseName": "tempdb",
            "CreateTime": 1601507001.0,
            "UpdateTime": 1601507001.0,
            "Retention": 0,
            "StorageDescriptor": {
                "Columns": [
                    {
                        "Name": "sensorid",
                        "Type": "int"
                    },
                    {
```

```
                        "Name": "currenttemperature",
                        "Type": "int"
                    },
                    {
                        "Name": "status",
                        "Type": "string"
                    }
                ],
                "Location": "my-testing-stream",
                "Compressed": false,
                "NumberOfBuckets": 0,
                "SerdeInfo": {
                    "SerializationLibrary": "org.openx.data.jsonserde.JsonSerDe"
                },
                "SortColumns": [],
                "Parameters": {
                    "kinesisUrl": "https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com",
                    "streamName": "my-testing-stream",
                    "typeOfData": "kinesis"
                },
                "StoredAsSubDirectories": false
            },
            "Parameters": {
                "classification": "json"
            },
            "CreatedBy": "arn:aws:iam::007436865787:user/JRSTERN",
            "IsRegisteredWithLakeFormation": false,
            "CatalogId": "007436865787"
        }
    ]
}
```

詳細については、AWS Glue デベロッパーガイド の「AWS Glue データカタログでのテーブルの定義」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンス の「GetTables」を参照してください。

### start-crawler

次のコード例は、start-crawler を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クローラーを開始するには

次の start-crawler の例では、クローラーを開始します。

```
aws glue start-crawler --name my-crawler
```

出力:

```
None
```

詳細については、AWS Glue デベロッパーガイド の「クローラーの定義」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンス の「StartCrawler」を参照してください。

### start-job-run

次のコード例は、start-job-run を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ジョブの実行を開始するには

次の start-job-run の例ではジョブを開始します。

```
aws glue start-job-run \
    --job-name my-job
```

出力:

```
{
    "JobRunId":
 "jr_22208b1f44eb5376a60569d4b21dd20fcb8621e1a366b4e7b2494af764b82ded"
}
```

詳細については、AWS Glue デベロッパーガイド の「ジョブの作成」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンス の「StartJobRun」を参照してください。

# AWS CLI を使用した GuardDuty の例

次のコード例は、GuardDuty で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### `accept-invitation`

次のコード例は、`accept-invitation` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在のリージョンで GuardDuty メンバーアカウントになるための招待を受け入れるには

次の `accept-invitation` の例は、現在のリージョンで GuardDuty メンバーアカウントになるための招待を受け入れる方法を示しています。

```
aws guardduty accept-invitation  \
    --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34eexample \
    --master-id 123456789111 \
    --invitation-id d6b94fb03a66ff665f7db8764example
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「GuardDuty ユーザーガイド」の「招待による GuardDuty アカウントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AcceptInvitation」を参照してください。

### archive-findings

次のコード例は、archive-findings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在のリージョンで検出結果をアーカイブするには

この archive-findings の例では、現在のリージョンで検出結果をアーカイブする方法を示します。

```
aws guardduty archive-findings \
    --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34eexample \
    --finding-ids d6b94fb03a66ff665f7db8764example 3eb970e0de00c16ec14e6910fexample
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、GuardDuty ユーザーガイドの「抑制ルールの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ArchiveFindings」を参照してください。

### create-detector

次のコード例は、create-detector を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在のリージョンで GuardDuty を有効にするには

この例では、現在のリージョンで GuardDuty を有効にする新しいディテクターを作成する方法を示しています。

```
aws guardduty create-detector \
    --enable
```

出力:

```
{
    "DetectorId": "b6b992d6d2f48e64bc59180bfexample"
}
```

詳細については、「GuardDuty ユーザーガイド」の「Amazon GuardDuty を有効にする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDetector」を参照してください。

### create-filter

次のコード例は、create-filter を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 現在のリージョンに新しいフィルタを作成するには

次の create-filter の例では、特定のイメージから作成されたインスタンスのすべての Portscan 検出結果に一致するフィルタを作成します。このフィルタは、これらの検出結果を抑制するものではありません。

```
aws guardduty create-filter \
    --detector-id b6b992d6d2f48e64bc59180bfexample \
    --name myFilterExample \
    --finding-criteria '{"Criterion": {"type": {"Eq": ["Recon:EC2/
Portscan"]},"resource.instanceDetails.imageId": {"Eq": ["ami-0a7a207083example"]}}}'
```

出力:

```
{
    "Name": "myFilterExample"
}
```

詳細については、GuardDuty ユーザーガイドの「GuardDuty 検出結果のフィルタリング」を参照してください。

例 2: 現在のリージョンで新しいフィルタを作成し、検出結果を抑制するには

次の create-filter の例では、特定のイメージから作成されたインスタンスのすべての Portscan 検出結果に一致するフィルタを作成します。このフィルタは、これらの検出結果をアーカイブして、現在の検出結果に表示されないようにします。

```
aws guardduty create-filter \
    --detector-id b6b992d6d2f48e64bc59180bfexample \
```

```
    --action ARCHIVE \
    --name myFilterSecondExample \
    --finding-criteria '{"Criterion": {"type": {"Eq": ["Recon:EC2/
Portscan"]},"resource.instanceDetails.imageId": {"Eq": ["ami-0a7a207083example"]}}}'
```

出力:

```
{
    "Name": "myFilterSecondExample"
}
```

詳細については、GuardDuty ユーザーガイドの「GuardDuty 検出結果のフィルタリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateFilter」を参照してください。

### create-ip-set

次のコード例は、create-ip-set を使用する方法を示しています。

AWS CLI

信頼された IP セットを作成して有効化するには

次の create-ip-set の例では、現在のリージョンで信頼された IP セットを作成して有効化します。

```
aws guardduty create-ip-set \
    --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34eexample \
    --name new-ip-set-example \
    --format TXT \
    --location s3://amzn-s3-demo-bucket/customtrustlist.csv \
    --activate
```

出力:

```
{
    "IpSetId": "d4b94fc952d6912b8f3060768example"
}
```

詳細については、GuardDuty ユーザーガイドの「信頼された IP リストと脅威リストの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateIpSet」を参照してください。

### create-members

次のコード例は、create-members を使用する方法を示しています。

AWS CLI

新しいメンバーを現在のリージョンの GuardDuty マスターアカウントに関連付けるには

この例では、現在のアカウントが管理するメンバーアカウントを GuardDuty マスターとして関連付ける方法を示します。

```
aws guardduty create-members
    --detector-id b6b992d6d2f48e64bc59180bfexample \
    --account-details AccountId=111122223333,Email=first
+member@example.com AccountId=111111111111 ,Email=another+member@example.com
```

出力:

```
{
   "UnprocessedAccounts": []
}
```

詳細については、「GuardDuty ユーザーガイド」の「複数のアカウントを管理する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateMembers」を参照してください。

### create-publishing-destination

次のコード例は、create-publishing-destination を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在のリージョンの GuardDuty 検出結果をエクスポートする発行先を作成するには

次の create-publishing-destination の例では、現在の (アーカイブされていない) GuardDuty の検索結果をエクスポートして、過去の検索結果データを追跡するための、発行先を設定する方法を示します。

```
aws guardduty create-publishing-destination \
    --detector-id b6b992d6d2f48e64bc59180bfexample \
    --destination-type S3 \
    --destination-properties 'DestinationArn=arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket,KmsKeyArn=arn:aws:kms:us-west-1:111122223333:key/84cee9c5-dea1-401a-ab6d-e1de7example'
```

出力:

```
{
    "DestinationId": "46b99823849e1bbc242dfbe3cexample"
}
```

詳細については、GuardDuty ユーザーガイドの「生成された GuardDuty 検出結果を Amazon S3 バケットにエクスポートする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreatePublishingDestination」を参照してください。

### create-sample-findings

次のコード例は、create-sample-findings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在のリージョンでサンプルの GuardDuty 検出結果を作成するには

この例では、指定されたタイプのサンプル検出結果を作成する方法を示します。

```
aws guardduty create-sample-findings \
    --detector-id b6b992d6d2f48e64bc59180bfexample \
    --finding-types UnauthorizedAccess:EC2/TorClient UnauthorizedAccess:EC2/TorRelay
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「GuardDuty ユーザーガイド」の「サンプルも検出結果」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateSampleFindings」を参照してください。

### create-threat-intel-set

次のコード例は、create-threat-intel-set を使用する方法を示しています。

AWS CLI

新しい脅威インテリジェンスセットを作成して有効化するには

次の create-threat-intel-set の例では、現在のリージョンで脅威インテリジェンスセットを作成して有効化します。

```
aws guardduty create-threat-intel-set \
    --detector-id b6b992d6d2f48e64bc59180bfexample \
    --name myThreatSet-example \
    --format TXT \
    --location s3://amzn-s3-demo-bucket/threatlist.csv \
    --activate
```

出力:

```
{
    "ThreatIntelSetId": "20b9a4691aeb33506b808878cexample"
}
```

詳細については、GuardDuty ユーザーガイドの「信頼された IP リストと脅威リストの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateThreatIntelSet」を参照してください。

### decline-invitations

次のコード例は、decline-invitations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在のリージョンの別のアカウントによって Guardduty が管理される招待を拒否するには

この例では、メンバーシップの招待を拒否する方法を示しています。

```
aws guardduty decline-invitations \
    --account-ids 111122223333
```

出力:

```
{
    "UnprocessedAccounts": []
}
```

詳細については、「GuardDuty ユーザーガイド」の「招待による GuardDuty アカウントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeclineInvitations」を参照してください。

### delete-detector

次のコード例は、delete-detector を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在のリージョンでディテクターを削除し、GuardDuty を無効にするには

この例では、ディテクターを削除する方法を示しています。成功すると、そのディテクターに関連付けられたリージョンで GuardDuty が無効になります。

```
aws guardduty delete-detector \
    --detector-id b6b992d6d2f48e64bc59180bfexample
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「GuardDuty ユーザーガイド」の「GuardDuty の一時停止または無効化」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDetector」を参照してください。

### delete-filter

次のコード例は、delete-filter を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在のリージョンの既存のフィルターを削除するには

この例では、フィルターを削除する方法を示します。

```
aws guardduty delete-filter \
    --detector-id b6b992d6d2f48e64bc59180bfexample \
    --filter-name byebyeFilter
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「GuardDuty ユーザーガイド」の「検出結果のフィルタリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteFilter」を参照してください。

### disable-organization-admin-account

次のコード例は、disable-organization-admin-account を使用する方法を示しています。

AWS CLI

組織内の GuardDuty の委任管理者としてアカウントを削除するには

この例では、GuardDuty の委任管理者としてアカウントを削除する方法を示します。

```
aws guardduty disable-organization-admin-account \
    --admin-account-id 111122223333
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「GuardDuty ユーザーガイド」の「AWS Organizations でのアカウントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisableOrganizationAdminAccount」を参照してください。

### disassociate-from-master-account

次のコード例は、disassociate-from-master-account を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在のリージョンの現在の管理者アカウントとの関連付けを解除するには

次の disassociate-from-master-account の例では、アカウントと現在の AWS リージョンの現在の GuardDuty 管理者アカウントとの関連付けを解除します。

```
aws guardduty disassociate-from-master-account \
    --detector-id d4b040365221be2b54a6264dcexample
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、GuardDuty ユーザーガイドの「GuardDuty 管理者アカウントとメンバーアカウントの関係について理解する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateFromMasterAccount」を参照してください。

### get-detector

次のコード例は、get-detector を使用する方法を示しています。

AWS CLI

特定のディテクターの詳細を取得するには

次の get-detector の例では、指定されたディテクターの設定の詳細を表示します。

```
aws guardduty get-detector \
    --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34eexample
```

出力:

```
{
    "Status": "ENABLED",
    "ServiceRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/
guardduty.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty",
    "Tags": {},
    "FindingPublishingFrequency": "SIX_HOURS",
    "UpdatedAt": "2018-11-07T03:24:22.938Z",
    "CreatedAt": "2017-12-22T22:51:31.940Z"
}
```

詳細については、GuardDuty ユーザーガイドの「概念と用語」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDetector」を参照してください。

### get-findings

次のコード例は、get-findings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 特定の検出結果の詳細を取得するには

次の get-findings の例では、指定された検出結果の完全な JSON 検出結果の詳細を取得します。

```
aws guardduty get-findings \
    --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34eexample \
    --finding-id 1ab92989eaf0e742df4a014d5example
```

出力:

```
{
    "Findings": [
        {
            "Resource": {
                "ResourceType": "AccessKey",
                "AccessKeyDetails": {
                    "UserName": "testuser",
                    "UserType": "IAMUser",
                    "PrincipalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
                    "AccessKeyId": "ASIASZ4SI7REEEXAMPLE"
                }
            },
            "Description": "APIs commonly used to discover the users, groups,
 policies and permissions in an account, was invoked by IAM principal testuser under
 unusual circumstances. Such activity is not typically seen from this principal.",
            "Service": {
                "Count": 5,
                "Archived": false,
                "ServiceName": "guardduty",
                "EventFirstSeen": "2020-05-26T22:02:24Z",
                "ResourceRole": "TARGET",
```

```
                "EventLastSeen": "2020-05-26T22:33:55Z",
                "DetectorId": "d4b040365221be2b54a6264dcexample",
                "Action": {
                    "ActionType": "AWS_API_CALL",
                    "AwsApiCallAction": {
                        "RemoteIpDetails": {
                            "GeoLocation": {
                                "Lat": 51.5164,
                                "Lon": -0.093
                            },
                            "City": {
                                "CityName": "London"
                            },
                            "IpAddressV4": "52.94.36.7",
                            "Organization": {
                                "Org": "Amazon.com",
                                "Isp": "Amazon.com",
                                "Asn": "16509",
                                "AsnOrg": "AMAZON-02"
                            },
                            "Country": {
                                "CountryName": "United Kingdom"
                            }
                        },
                        "Api": "ListPolicyVersions",
                        "ServiceName": "iam.amazonaws.com",
                        "CallerType": "Remote IP"
                    }
                }
            },
            "Title": "Unusual user permission reconnaissance activity by testuser.",
            "Type": "Recon:IAMUser/UserPermissions",
            "Region": "us-east-1",
            "Partition": "aws",
            "Arn": "arn:aws:guardduty:us-east-1:111122223333:detector/
d4b040365221be2b54a6264dcexample/finding/1ab92989eaf0e742df4a014d5example",
            "UpdatedAt": "2020-05-26T22:55:21.703Z",
            "SchemaVersion": "2.0",
            "Severity": 5,
            "Id": "1ab92989eaf0e742df4a014d5example",
            "CreatedAt": "2020-05-26T22:21:48.385Z",
            "AccountId": "111122223333"
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「GuardDuty ユーザーガイド」の「検出結果」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetFindings」を参照してください。

### get-ip-set

次のコード例は、get-ip-set を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定された信頼された IP セットの詳細を一覧表示するには

次の get-ip-set の例では、指定した信頼された IP セットのステータスと詳細を表示します。

```
aws guardduty get-ip-set \
    --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34eexample \
    --ip-set-id d4b94fc952d6912b8f3060768example
```

出力:

```
{
    "Status": "ACTIVE",
    "Location": "s3://amzn-s3-demo-bucket.s3-us-west-2.amazonaws.com/
customlist.csv",
    "Tags": {},
    "Format": "TXT",
    "Name": "test-ip-set-example"
}
```

詳細については、GuardDuty ユーザーガイドの「信頼された IP リストと脅威リストの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetIpSet」を参照してください。

### get-master-account

次のコード例は、get-master-account を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在のリージョンでマスターアカウントに関する詳細を取得するには

次の get-master-account の例では、現在のリージョンのディテクターに関連付けられたマスターアカウントのステータスと詳細を表示します。

```
aws guardduty get-master-account \
    --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34eexample
```

出力:

```
{
    "Master": {
        "InvitationId": "04b94d9704854a73f94e061e8example",
        "InvitedAt": "2020-06-09T22:23:04.970Z",
        "RelationshipStatus": "Enabled",
        "AccountId": "111122223333"
    }
}
```

詳細については、GuardDuty ユーザーガイドの「GuardDuty 管理者アカウントとメンバーアカウントの関係について理解する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetMasterAccount」を参照してください。

### list-detectors

次のコード例は、list-detectors を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在のリージョンで使用可能なディテクターを一覧表示するには

次の list-detectors の例では、現在の AWS リージョンで使用可能なディテクターを一覧表示します。

```
aws guardduty list-detectors
```

出力:

```
{
    "DetectorIds": [
        "12abc34d567e8fa901bc2d34eexample"
    ]
}
```

詳細については、GuardDuty ユーザーガイドの「概念と用語」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDetectors」を参照してください。

### `list-findings`

次のコード例は、`list-findings` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 現在のリージョンのすべての検出結果を一覧表示するには

次の `list-findings` の例では、現在のリージョンのすべての findingIds のリストを重要度の高いものから低いものの順に表示します。

```
aws guardduty list-findings \
    --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34eexample \
    --sort-criteria '{"AttributeName": "severity","OrderBy":"DESC"}'
```

出力:

```
{
    "FindingIds": [
        "04b8ab50fd29c64fc771b232dexample",
        "5ab8ab50fd21373735c826d3aexample",
        "90b93de7aba69107f05bbe60bexample",
        ...
    ]
}
```

詳細については、「GuardDuty ユーザーガイド」の「検出結果」を参照してください。

例 2: 特定の検出結果基準に一致する現在のリージョンの検出結果を一覧表示するには

次の `list-findings` の例では、指定された findingIds のリストを表示します。

```
aws guardduty list-findings \
    --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34eexample \
    --finding-criteria  '{"Criterion":{"type": {"Eq":["UnauthorizedAccess:EC2/
SSHBruteForce"]}}}'
```

出力:

```
{
    "FindingIds": [
        "90b93de7aba69107f05bbe60bexample",
        "6eb9430d7023d30774d6f05e3example",
        "2eb91a2d060ac9a21963a5848example",
        "44b8ab50fd2b0039a9e48f570example",
        "9eb8ab4cd2b7e5b66ba4f5e96example",
        "e0b8ab3a38e9b0312cc390ceeexample"
    ]
}
```

詳細については、「GuardDuty ユーザーガイド」の「検出結果」を参照してください。

例 3: JSON ファイル内で定義された特定の検出基準のセットに一致する現在のリージョンの検出結果を一覧表示するには

次の `list-findings` の例では、JSON ファイルで指定されているように、アーカイブされておらず、「testuser」という名前の IAM ユーザーを含む findingIds のリストを表示します。

```
aws guardduty list-findings \
    --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34eexample \
    --finding-criteria  file://myfile.json
```

`myfile.json` の内容:

```
{"Criterion": {
    "resource.accessKeyDetails.userName":{
                "Eq":[
                    "testuser"
                    ]
                },
    "service.archived": {
                "Eq": [
                    "false"
                ]
```

```
            }
        }
}
```

出力:

```
{
    "FindingIds": [
        "1ab92989eaf0e742df4a014d5example"
    ]
}
```

詳細については、「GuardDuty ユーザーガイド」の「検出結果」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListFindings」を参照してください。

### `list-invitations`

次のコード例は、`list-invitations` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在のリージョンのメンバーアカウントになるための招待の詳細を一覧表示するには

次の `list-invitations` の例では、現在のリージョンで GuardDuty メンバーアカウントになるための招待の詳細とステータスを一覧表示します。

```
aws guardduty list-invitations
```

出力:

```
{
    "Invitations": [
        {
            "InvitationId": "d6b94fb03a66ff665f7db8764example",
            "InvitedAt": "2020-06-10T17:56:38.221Z",
            "RelationshipStatus": "Invited",
            "AccountId": "123456789111"
        }
    ]
}
```

詳細については、「GuardDuty ユーザーガイド」の「招待による GuardDuty アカウントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListInvitations」を参照してください。

### list-ip-sets

次のコード例は、list-ip-sets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在のリージョンで信頼された IP セットを一覧表示するには

次の list-ip-sets の例では、現在の AWS リージョンの信頼された IP セットを一覧表示します。

```
aws guardduty list-ip-sets \
    --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34eexample
```

出力:

```
{
    "IpSetIds": [
        "d4b94fc952d6912b8f3060768example"
    ]
}
```

詳細については、「GuardDuty ユーザーガイド」の「信頼された IP リストと脅威リストの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListIpSets」を参照してください。

### list-members

次のコード例は、list-members を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 現在のリージョン内の現在のメンバーのみを一覧表示するには

次の list-members の例では、現在のリージョンで、GuardDuty 管理者アカウントに関連付けられている現在のメンバーアカウントのみを一覧表示し、詳細を出力します。

```
aws guardduty list-members \
    --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34eexample \
    --only-associated="true"
```

出力:

```
{
    "Members": [
        {
            "RelationshipStatus": "Enabled",
            "InvitedAt": "2020-06-09T22:49:00.910Z",
            "MasterId": "111122223333",
            "DetectorId": "7ab8b2f61b256c87f793f6a86example",
            "UpdatedAt": "2020-06-09T23:08:22.512Z",
            "Email": "your+member@example.com",
            "AccountId": "123456789012"
        }
    ]
}
```

詳細については、GuardDuty ユーザーガイドの「GuardDuty 管理者アカウントとメンバーアカウントの関係について理解する」を参照してください。

例 2: 現在のリージョン内のすべてのメンバーを一覧表示するには

次の list-members の例では、現在のリージョンで、関連付けが解除されたメンバーや、GuardDuty 管理者からの招待をまだ承諾していないメンバーを含め、すべてのメンバーアカウントを一覧表示し、詳細を出力します。

```
aws guardduty list-members \
    --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34eexample \
    --only-associated="false"
```

出力:

```
{
    "Members": [
        {
            "RelationshipStatus": "Enabled",
```

```
            "InvitedAt": "2020-06-09T22:49:00.910Z",
            "MasterId": "111122223333",
            "DetectorId": "7ab8b2f61b256c87f793f6a86example",
            "UpdatedAt": "2020-06-09T23:08:22.512Z",
            "Email": "your+other+member@example.com",
            "AccountId": "555555555555"
        }
    ]
}
```

詳細については、GuardDuty ユーザーガイドの「GuardDuty 管理者アカウントとメンバーアカウントの関係について理解する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListMembers」を参照してください。

### update-detector

次の例は、update-detector を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: GuardDuty でランタイムモニタリングを有効にするには

次の update-detector の例では、追加の設定なしでランタイムモニタリングを有効にします。

```
aws guardduty update-detector \
    --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34eexample \
    --features 'Name=RUNTIME_MONITORING,Status=ENABLED'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「GuardDuty ユーザーガイド」の「ランタイムモニタリング」を参照してください。

例 2: 追加設定でランタイムモニタリングを有効にするには

次の update-detector の例では、EC2、ECS Fargate、および EKS の追加設定でランタイムモニタリングを有効にします。

```
aws guardduty update-detector \
```

```
    --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34eexample \
    --features
 'Name=RUNTIME_MONITORING,Status=ENABLED,AdditionalConfiguration=[{Name=EC2_AGENT_MANAGEMENT
{Name=ECS_FARGATE_AGENT_MANAGEMENT,Status=ENABLED},
{Name=EKS_ADDON_MANAGEMENT,Status=ENABLED}]'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「GuardDuty ユーザーガイド」の「ランタイムモニタリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDetector」を参照してください。

**update-ip-set**

次の例は、update-ip-set を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

信頼された IP セットを更新するには

次の update-ip-set 例は、信頼された IP セットの詳細を更新する方法を示しています。

```
aws guardduty update-ip-set \
    --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34eexample \
    --ip-set-id d4b94fc952d6912b8f3060768example \
    --location https://amzn-s3-demo-bucket.s3-us-west-2.amazonaws.com/
customtrustlist2.csv
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、GuardDuty ユーザーガイドの「信頼された IP リストと脅威リストの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateIpSet」を参照してください。

## AWS Health examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS Health で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### `describe-affected-entities`

次のコード例は、describe-affected-entities を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定された AWS Health イベントの影響を受けるエンティティを一覧表示するには

次の describe-affected-entities の例では、指定された AWS Health イベントの影響を受けるエンティティを一覧表示します。このイベントは、AWS アカウントの請求通知です。

```
aws health describe-affected-entities \
    --filter "eventArns=arn:aws:health:global::event/BILLING/
AWS_BILLING_NOTIFICATION/AWS_BILLING_NOTIFICATION_6ce1d874-e995-40e2-99cd-
EXAMPLE11145" \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "entities": [
        {
            "entityArn": "arn:aws:health:global:123456789012:entity/
EXAMPLEimSMoULmWHpb",
            "eventArn": "arn:aws:health:global::event/BILLING/
AWS_BILLING_NOTIFICATION/AWS_BILLING_NOTIFICATION_6ce1d874-e995-40e2-99cd-
EXAMPLE11145",
            "entityValue": "AWS_ACCOUNT",
            "awsAccountId": "123456789012",
            "lastUpdatedTime": 1588356454.08
```

```
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS ユーザーガイド」の「イベントログ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAffectedEntities」を参照してください。

### describe-event-details

次のコード例は、describe-event-details を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Health イベントに関する情報を一覧表示するには

次の describe-event-details の例は、指定された AWS Health イベントに関する情報を示しています。

```
aws health describe-event-details \
    --event-arns "arn:aws:health:us-east-1::event/EC2/AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE/
AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE_VKTXI_EXAMPLE111" \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "successfulSet": [
        {
            "event": {
                "arn": "arn:aws:health:us-east-1::event/EC2/
AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE/AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE_VKTXI_EXAMPLE111",
                "service": "EC2",
                "eventTypeCode": "AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE",
                "eventTypeCategory": "issue",
                "region": "us-east-1",
                "startTime": 1587462325.096,
                "endTime": 1587464204.774,
                "lastUpdatedTime": 1587464204.865,
                "statusCode": "closed"
            },
            "eventDescription": {
```

```
                "latestDescription": "[RESOLVED] Increased API Error Rates and
 Latencies\n\n[02:45 AM PDT] We are investigating increased API error rates and
 latencies in the US-EAST-1 Region.\n\n[03:16 AM PDT] Between 2:10 AM and 2:59 AM
 PDT we experienced increased API error rates and latencies in the US-EAST-1 Region.
 The issue has been resolved and the service is operating normally."
            }
        }
    ],
    "failedSet": []
}
```

詳細については、「AWS Health ユーザーガイド」の「イベントの詳細ペイン」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEventDetails」を参照してください。

### `describe-events`

次のコード例は、`describe-events` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: AWS Health イベントを一覧表示するには

次の `describe-events` の例では、最近の AWS Health イベントを一覧表示します。

```
aws health describe-events \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "events": [
        {
            "arn": "arn:aws:health:us-west-1::event/ECS/AWS_ECS_OPERATIONAL_ISSUE/
AWS_ECS_OPERATIONAL_ISSUE_KWQPY_EXAMPLE111",
            "service": "ECS",
            "eventTypeCode": "AWS_ECS_OPERATIONAL_ISSUE",
            "eventTypeCategory": "issue",
            "region": "us-west-1",
            "startTime": 1589077890.53,
            "endTime": 1589086345.597,
```

```
            "lastUpdatedTime": 1589086345.905,
            "statusCode": "closed",
            "eventScopeCode": "PUBLIC"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:health:global::event/BILLING/AWS_BILLING_NOTIFICATION/
AWS_BILLING_NOTIFICATION_6ce1d874-e995-40e2-99cd-EXAMPLE1118b",
            "service": "BILLING",
            "eventTypeCode": "AWS_BILLING_NOTIFICATION",
            "eventTypeCategory": "accountNotification",
            "region": "global",
            "startTime": 1588356000.0,
            "lastUpdatedTime": 1588356524.358,
            "statusCode": "open",
            "eventScopeCode": "ACCOUNT_SPECIFIC"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:health:us-west-2::event/
CLOUDFORMATION/AWS_CLOUDFORMATION_OPERATIONAL_ISSUE/
AWS_CLOUDFORMATION_OPERATIONAL_ISSUE_OHTWY_EXAMPLE111",
            "service": "CLOUDFORMATION",
            "eventTypeCode": "AWS_CLOUDFORMATION_OPERATIONAL_ISSUE",
            "eventTypeCategory": "issue",
            "region": "us-west-2",
            "startTime": 1588279630.761,
            "endTime": 1588284650.0,
            "lastUpdatedTime": 1588284691.941,
            "statusCode": "closed",
            "eventScopeCode": "PUBLIC"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:health:ap-northeast-1::event/LAMBDA/
AWS_LAMBDA_OPERATIONAL_ISSUE/AWS_LAMBDA_OPERATIONAL_ISSUE_JZDND_EXAMPLE111",
            "service": "LAMBDA",
            "eventTypeCode": "AWS_LAMBDA_OPERATIONAL_ISSUE",
            "eventTypeCategory": "issue",
            "region": "ap-northeast-1",
            "startTime": 1587379534.08,
            "endTime": 1587391771.0,
            "lastUpdatedTime": 1587395689.316,
            "statusCode": "closed",
            "eventScopeCode": "PUBLIC"
        },
        {
```

```
            "arn": "arn:aws:health:us-east-1::event/EC2/AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE/
AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE_COBXJ_EXAMPLE111",
            "service": "EC2",
            "eventTypeCode": "AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE",
            "eventTypeCategory": "issue",
            "region": "us-east-1",
            "startTime": 1586473044.284,
            "endTime": 1586479706.091,
            "lastUpdatedTime": 1586479706.153,
            "statusCode": "closed",
            "eventScopeCode": "PUBLIC"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:health:global::event/SECURITY/AWS_SECURITY_NOTIFICATION/
AWS_SECURITY_NOTIFICATION_42007387-8129-42da-8c88-EXAMPLE11139",
            "service": "SECURITY",
            "eventTypeCode": "AWS_SECURITY_NOTIFICATION",
            "eventTypeCategory": "accountNotification",
            "region": "global",
            "startTime": 1585674000.0,
            "lastUpdatedTime": 1585674004.132,
            "statusCode": "open",
            "eventScopeCode": "PUBLIC"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:health:global::event/CLOUDFRONT/
AWS_CLOUDFRONT_OPERATIONAL_ISSUE/AWS_CLOUDFRONT_OPERATIONAL_ISSUE_FRQXG_EXAMPLE111",
            "service": "CLOUDFRONT",
            "eventTypeCode": "AWS_CLOUDFRONT_OPERATIONAL_ISSUE",
            "eventTypeCategory": "issue",
            "region": "global",
            "startTime": 1585610898.589,
            "endTime": 1585617671.0,
            "lastUpdatedTime": 1585620638.869,
            "statusCode": "closed",
            "eventScopeCode": "PUBLIC"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:health:us-east-1::event/SES/AWS_SES_OPERATIONAL_ISSUE/
AWS_SES_OPERATIONAL_ISSUE_URNDF_EXAMPLE111",
            "service": "SES",
            "eventTypeCode": "AWS_SES_OPERATIONAL_ISSUE",
            "eventTypeCategory": "issue",
            "region": "us-east-1",
```

```
            "startTime": 1585342008.46,
            "endTime": 1585344017.0,
            "lastUpdatedTime": 1585344355.989,
            "statusCode": "closed",
            "eventScopeCode": "PUBLIC"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:health:global::event/IAM/
AWS_IAM_OPERATIONAL_NOTIFICATION/
AWS_IAM_OPERATIONAL_NOTIFICATION_b6771c34-6ecd-4aea-9d3e-EXAMPLE1117e",
            "service": "IAM",
            "eventTypeCode": "AWS_IAM_OPERATIONAL_NOTIFICATION",
            "eventTypeCategory": "accountNotification",
            "region": "global",
            "startTime": 1584978300.0,
            "lastUpdatedTime": 1584978553.572,
            "statusCode": "open",
            "eventScopeCode": "ACCOUNT_SPECIFIC"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:health:ap-southeast-2::event/EC2/
AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE/AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE_HNGHE_EXAMPLE111",
            "service": "EC2",
            "eventTypeCode": "AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE",
            "eventTypeCategory": "issue",
            "region": "ap-southeast-2",
            "startTime": 1583881487.483,
            "endTime": 1583885056.785,
            "lastUpdatedTime": 1583885057.052,
            "statusCode": "closed",
            "eventScopeCode": "PUBLIC"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Health ユーザーガイド」の「AWS Personal Health Dashboard の開始方法」をご参照ください。

例 2: サービスおよびイベントステータスコード別に AWS Health イベントを一覧表示するには

次の `describe-events` の例では、イベントステータスが閉じられている Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) の AWS Health イベントを一覧表示します。

```
aws health describe-events \
    --filter "services=EC2,eventStatusCodes=closed"
```

出力:

```
{
    "events": [
        {
            "arn": "arn:aws:health:us-east-1::event/EC2/AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE/
AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE_VKTXI_EXAMPLE111",
            "service": "EC2",
            "eventTypeCode": "AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE",
            "eventTypeCategory": "issue",
            "region": "us-east-1",
            "startTime": 1587462325.096,
            "endTime": 1587464204.774,
            "lastUpdatedTime": 1587464204.865,
            "statusCode": "closed",
            "eventScopeCode": "PUBLIC"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:health:us-east-1::event/EC2/AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE/
AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE_COBXJ_EXAMPLE111",
            "service": "EC2",
            "eventTypeCode": "AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE",
            "eventTypeCategory": "issue",
            "region": "us-east-1",
            "startTime": 1586473044.284,
            "endTime": 1586479706.091,
            "lastUpdatedTime": 1586479706.153,
            "statusCode": "closed",
            "eventScopeCode": "PUBLIC"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:health:ap-southeast-2::event/EC2/
AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE/AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE_HNGHE_EXAMPLE111",
            "service": "EC2",
            "eventTypeCode": "AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE",
            "eventTypeCategory": "issue",
            "region": "ap-southeast-2",
            "startTime": 1583881487.483,
            "endTime": 1583885056.785,
            "lastUpdatedTime": 1583885057.052,
```

```
            "statusCode": "closed",
            "eventScopeCode": "PUBLIC"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Health ユーザーガイド」の「AWS Personal Health Dashboard の開始方法」をご参照ください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEvents」を参照してください。

## AWS CLI を使用した HealthImaging の例

次のコード例は、HealthImaging で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `copy-image-set`

次のコード例は、`copy-image-set` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1：コピー先を指定せずに画像セットをコピーするには。

次の `copy-image-set` の例では、コピー先を指定せずに画像セットの複製コピーを作成します。

```
aws medical-imaging copy-image-set \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --source-image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
    --copy-image-set-information '{"sourceImageSet": {"latestVersionId": "1" } }'
```

出力:

```
{
    "destinationImageSetProperties": {
        "latestVersionId": "2",
        "imageSetWorkflowStatus": "COPYING",
        "updatedAt": 1680042357.432,
        "imageSetId": "b9a06fef182a5f992842f77f8e0868e5",
        "imageSetState": "LOCKED",
        "createdAt": 1680042357.432
    },
    "sourceImageSetProperties": {
        "latestVersionId": "1",
        "imageSetWorkflowStatus": "COPYING_WITH_READ_ONLY_ACCESS",
        "updatedAt": 1680042357.432,
        "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
        "imageSetState": "LOCKED",
        "createdAt": 1680027126.436
    },
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

例 2 : コピー先を指定して画像セットをコピーするには。

次の copy-image-set の例では、コピー先を指定して画像セットの複製コピーを作成します。

```
aws medical-imaging copy-image-set \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --source-image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
    --copy-image-set-information '{"sourceImageSet": {"latestVersionId": "1" },
 "destinationImageSet": { "imageSetId": "b9a06fef182a5f992842f77f8e0868e5",
 "latestVersionId": "1"} }'
```

出力:

```
{
```

```
    "destinationImageSetProperties": {
        "latestVersionId": "2",
        "imageSetWorkflowStatus": "COPYING",
        "updatedAt": 1680042505.135,
        "imageSetId": "b9a06fef182a5f992842f77f8e0868e5",
        "imageSetState": "LOCKED",
        "createdAt": 1680042357.432
    },
    "sourceImageSetProperties": {
        "latestVersionId": "1",
        "imageSetWorkflowStatus": "COPYING_WITH_READ_ONLY_ACCESS",
        "updatedAt": 1680042505.135,
        "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
        "imageSetState": "LOCKED",
        "createdAt": 1680027126.436
    },
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

例 3: ソース画像セットからコピー先画像セットにインスタンスのサブセットをコピーするには。

次の copy-image-set の例では、ソース画像セットからコピー先画像セットに 1 つの DICOM インスタンスをコピーします。force パラメータは、患者、検査、シリーズレベルの属性の不整合を上書きするために提供されます。

```
aws medical-imaging copy-image-set \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --source-image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
    --copy-image-set-information '{"sourceImageSet": {"latestVersionId":
 "1","DICOMCopies": {"copiableAttributes": "{\"SchemaVersion\":\"1.1\",\"Study\":
{\"Series\":{\"1.3.6.1.4.1.5962.99.1.3673257865.2104868982.1369432891697.3666.0\":
{\"Instances\":
{\"1.3.6.1.4.1.5962.99.1.3673257865.2104868982.1369432891697.3669.0\":
{}}}}}}"}},"destinationImageSet": {"imageSetId":
 "b9eb50d8ee682eb9fcf4acbf92f62bb7","latestVersionId": "1"}}' \
    --force
```

出力:

```
{
    "destinationImageSetProperties": {
        "latestVersionId": "2",
```

```
        "imageSetWorkflowStatus": "COPYING",
        "updatedAt": 1680042505.135,
        "imageSetId": "b9eb50d8ee682eb9fcf4acbf92f62bb7",
        "imageSetState": "LOCKED",
        "createdAt": 1680042357.432
    },
    "sourceImageSetProperties": {
        "latestVersionId": "1",
        "imageSetWorkflowStatus": "COPYING_WITH_READ_ONLY_ACCESS",
        "updatedAt": 1680042505.135,
        "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
        "imageSetState": "LOCKED",
        "createdAt": 1680027126.436
    },
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

詳細については、「AWS HealthImaging Developer Guide」の「Copying an image set」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CopyImageSet」を参照してください。

### create-datastore

次の例は、create-datastore を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1 : データストアにタグを付けるには

次の create-datastore コード例では、my-datastore という名が付けられたデータストアを作成しています。--lossless-storage-format を指定せずにデータストアを作成すると、AWS HealthImaging はデフォルトで HTJ2K (高スループット JPEG 2000) になります。

```
aws medical-imaging create-datastore \
    --datastore-name "my-datastore"
```

出力:

```
{
```

```
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
    "datastoreStatus": "CREATING"
}
```

例 2: JPEG 2000 ロスレスストレージ形式でデータストアを作成するには

JPEG 2000 ロスレスストレージ形式で設定されたデータストアは、可逆イメージフレームを JPEG 2000 形式でトランスコードして保持します。その後、画像フレームは JPEG 2000 ロスレス、トランスコーディングなしで取得できます。次の `create-datastore` コード例では、`my-datastore` という名前の JPEG 2000 ロスレスストレージ形式用に設定されたデータストアを作成します。

```
aws medical-imaging create-datastore \
    --datastore-name "my-datastore" \
    --lossless-storage-format JPEG_2000_LOSSLESS
```

出力:

```
{
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
    "datastoreStatus": "CREATING"
}
```

詳細については、「AWS HealthImaging Developer Guide」の「Creating a data store」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDatastore」を参照してください。

### `delete-datastore`

次のコード例は、`delete-datastore` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データストアを削除するには

次の `delete-datastore` コード例では、データストアを削除しています。

```
aws medical-imaging delete-datastore \
```

```
    --datastore-id "12345678901234567890123456789012"
```

出力:

```
{
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
    "datastoreStatus": "DELETING"
}
```

詳細については、「AWS HealthImaging Developer Guide」の「Deleting a data store」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDatastore」を参照してください。

### delete-image-set

次のコード例は、delete-image-set を使用する方法を示しています。

AWS CLI

画像セットを削除するには

以下の delete-image-set コード例は画像セットを削除しています。

```
aws medical-imaging delete-image-set \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e
```

出力:

```
{
    "imageSetWorkflowStatus": "DELETING",
    "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

詳細については、「AWS HealthImaging Developer Guide」の「Deleting an image set」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteImageSet」を参照してください。

### get-datastore

次の例は、get-datastore を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

例 1: データストアのプロパティを取得するには

次の get-datastore コード例では、データストアのプロパティを取得しています。

```
aws medical-imaging get-datastore \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012
```

出力:

```
{
    "datastoreProperties": {
        "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
        "datastoreName": "TestDatastore123",
        "datastoreStatus": "ACTIVE",
        "losslessStorageFormat": "HTJ2K"
        "datastoreArn": "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012",
        "createdAt": "2022-11-15T23:33:09.643000+00:00",
        "updatedAt": "2022-11-15T23:33:09.643000+00:00"
    }
}
```

例 2: JPEG 2000 用に設定されたデータストアのプロパティを取得するには

次の get-datastore コード例では、JPEG 2000 ロスレスストレージ形式用に設定されたデータストアのデータストアのプロパティを取得します。

```
aws medical-imaging get-datastore \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012
```

出力:

```
{
    "datastoreProperties": {
        "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
        "datastoreName": "TestDatastore123",
        "datastoreStatus": "ACTIVE",
        "losslessStorageFormat": "JPEG_2000_LOSSLESS",
        "datastoreArn": "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012",
        "createdAt": "2022-11-15T23:33:09.643000+00:00",
        "updatedAt": "2022-11-15T23:33:09.643000+00:00"
    }
}
```

詳細については、「AWS HealthImaging Developer Guide」の「Getting data store properties」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDatastore」を参照してください。

### get-dicom-import-job

次のコード例は、get-dicom-import-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DICOM インポートジョブのプロパティを取得するには

次の get-dicom-import-job コード例では、DICOM インポートジョブのプロパティを取得しています。

```
aws medical-imaging get-dicom-import-job \
    --datastore-id "12345678901234567890123456789012" \
    --job-id "09876543210987654321098765432109"
```

出力:

```
{
    "jobProperties": {
        "jobId": "09876543210987654321098765432109",
        "jobName": "my-job",
        "jobStatus": "COMPLETED",
        "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
```

```
        "dataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
ImportJobDataAccessRole",
        "endedAt": "2022-08-12T11:29:42.285000+00:00",
        "submittedAt": "2022-08-12T11:28:11.152000+00:00",
        "inputS3Uri": "s3://medical-imaging-dicom-input/dicom_input/",
        "outputS3Uri": "s3://medical-imaging-output/
job_output/1234567890123456789012345678901 2-
DicomImport-09876543210987654321098765432109/"
    }
}
```

詳細については、「AWS HealthImaging Developer Guide」の「Getting import job properties」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDICOMImportJob」を参照してください。

### get-image-frame

次のコード例は、get-image-frame を使用する方法を示しています。

AWS CLI

画像セットのピクセルデータを取得するには

次の get-image-frame コード例では、画像フレームを取得しています。

```
aws medical-imaging get-image-frame \
    --datastore-id "12345678901234567890123456789012" \
    --image-set-id "98765412345612345678907890789012" \
    --image-frame-information imageFrameId=3abf5d5d7ae72f80a0ec81b2c0de3ef4 \
    imageframe.jph
```

注：このコード例には出力は含まれていません。GetImageFrame という操作は、ピクセルデータのストリームを imageframe.jph ファイルに返すからです。画像フレームのデコードと表示については、「HTJ2K デコードライブラリ」を参照してください。

詳細については、「AWS HealthImaging Developer Guide」の「Getting image set pixel data」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetImageFrame」を参照してください。

### get-image-set-metadata

次のコード例は、get-image-set-metadata を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1：画像セットのメタデータをバージョンなしで取得するには

次の get-image-set-metadata コード例では、バージョンを指定せずに画像セットのメタデータを取得しています。

注：outfile は必須のパラメータです

```
aws medical-imaging get-image-set-metadata \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
    studymetadata.json.gz
```

返されたメタデータは gzip で圧縮され、studymetadata.json.gz ファイルに保存されます。返された JSON オブジェクトの内容を表示するには、まずオブジェクトを解凍する必要があります。

出力:

```
{
    "contentType": "application/json",
    "contentEncoding": "gzip"
}
```

例 2：画像セットのメタデータをバージョン付きで取得するには

次の get-image-set-metadata コード例では、指定されたバージョンの画像セットのメタデータを取得しています。

注：outfile は必須のパラメータです

```
aws medical-imaging get-image-set-metadata \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
    --version-id 1 \
    studymetadata.json.gz
```

返されたメタデータは gzip で圧縮され、studymetadata.json.gz ファイルに保存されます。返された JSON オブジェクトの内容を表示するには、まずオブジェクトを解凍する必要があります。

出力:

```
{
    "contentType": "application/json",
    "contentEncoding": "gzip"
}
```

詳細については、「AWS HealthImaging Developer Guide」の「Getting image set metadata」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetImageSetMetadata」を参照してください。

### get-image-set

次のコード例は、get-image-set を使用する方法を示しています。

AWS CLI

画像セットのプロパティを取得するには

以下の get-image-set コード例では、画像セットのプロパティを取得しています。

```
aws medical-imaging get-image-set \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id 18f88ac7870584f58d56256646b4d92b \
    --version-id 1
```

出力:

```
{
    "versionId": "1",
    "imageSetWorkflowStatus": "COPIED",
    "updatedAt": 1680027253.471,
    "imageSetId": "18f88ac7870584f58d56256646b4d92b",
    "imageSetState": "ACTIVE",
    "createdAt": 1679592510.753,
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
```

```
}
```

詳細については、「AWS HealthImaging Developer Guide」の「Getting image set properties」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetImageSet」を参照してください。

### `list-datastores`

次のコード例は、`list-datastores` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データストアを一覧表示するには

次の `list-datastores` コード例では、利用可能なデータストアを一覧表示しています。

```
aws medical-imaging list-datastores
```

出力:

```
{
    "datastoreSummaries": [
        {
            "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
            "datastoreName": "TestDatastore123",
            "datastoreStatus": "ACTIVE",
            "datastoreArn": "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012",
            "createdAt": "2022-11-15T23:33:09.643000+00:00",
            "updatedAt": "2022-11-15T23:33:09.643000+00:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS HealthImaging Developer Guide」の「Listing data stores」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDatastores」を参照してください。

### list-dicom-import-jobs

次のコード例は、list-dicom-import-jobs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DICOM インポートジョブを一覧表示するには

次の list-dicom-import-jobs コード例では、インポートジョブを一覧表示します。

```
aws medical-imaging list-dicom-import-jobs \
    --datastore-id "12345678901234567890123456789012"
```

出力:

```
{
    "jobSummaries": [
        {
            "jobId": "09876543210987654321098765432109",
            "jobName": "my-job",
            "jobStatus": "COMPLETED",
            "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
            "dataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
ImportJobDataAccessRole",
            "endedAt": "2022-08-12T11:21:56.504000+00:00",
            "submittedAt": "2022-08-12T11:20:21.734000+00:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS HealthImaging Developer Guide」の「Listing import jobs」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDICOMImportJobs」を参照してください。

### list-image-set-versions

次のコード例は、list-image-set-versions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

画像セットバージョンを一覧表示するには

次の list-image-set-versions コード例では、画像セットのバージョン履歴を一覧表示しています。

```
aws medical-imaging list-image-set-versions \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e
```

出力:

```
{
    "imageSetPropertiesList": [
        {
            "ImageSetWorkflowStatus": "UPDATED",
            "versionId": "4",
            "updatedAt": 1680029436.304,
            "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
            "imageSetState": "ACTIVE",
            "createdAt": 1680027126.436
        },
        {
            "ImageSetWorkflowStatus": "UPDATED",
            "versionId": "3",
            "updatedAt": 1680029163.325,
            "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
            "imageSetState": "ACTIVE",
            "createdAt": 1680027126.436
        },
        {
            "ImageSetWorkflowStatus": "COPY_FAILED",
            "versionId": "2",
            "updatedAt": 1680027455.944,
            "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
            "imageSetState": "ACTIVE",
            "message": "INVALID_REQUEST:  Series of SourceImageSet and
 DestinationImageSet don't match.",
            "createdAt": 1680027126.436
        },
        {
            "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
            "imageSetState": "ACTIVE",
            "versionId": "1",
            "ImageSetWorkflowStatus": "COPIED",
            "createdAt": 1680027126.436
```

```
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS HealthImaging Developer Guide」の「Listing image set versions」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListImageSetVersions」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1：データストアリソースのタグを一覧表示するには

次の list-tags-for-resource コード例では、データストアのタグを一覧表示しています。

```
aws medical-imaging list-tags-for-resource \
    --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012"
```

出力:

```
{
    "tags":{
        "Deployment":"Development"
    }
}
```

例 2：画像セットリソースのタグを一覧表示するには

次の list-tags-for-resource コード例では、画像セットのタグを一覧表示しています。

```
aws medical-imaging list-tags-for-resource \
    --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012/
imageset/18f88ac7870584f58d56256646b4d92b"
```

出力:

```
{
    "tags":{
        "Deployment":"Development"
    }
}
```

詳細については、「AWS HealthImaging Developer Guide」の「Tagging resources with AWS HealthImaging」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### search-image-sets

次のコード例は、search-image-sets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1：EQUAL 演算子を使用して画像セットを検索するには

次の search-image-sets コード例では、EQUAL 演算子を使用し、特定の値に基づいて画像セットを検索しています。

```
aws medical-imaging search-image-sets \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --search-criteria file://search-criteria.json
```

search-criteria.json の内容

```
{
    "filters": [{
        "values": [{"DICOMPatientId" : "SUBJECT08701"}],
        "operator": "EQUAL"
    }]
}
```

出力:

```
{
    "imageSetsMetadataSummaries": [{
        "imageSetId": "09876543210987654321098765432109",
```

```
        "createdAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00",
        "version": 1,
        "DICOMTags": {
            "DICOMStudyId": "2011201407",
            "DICOMStudyDate": "19991122",
             "DICOMPatientSex": "F",
             "DICOMStudyInstanceUID": "1.2.840.99999999.84710745.943275268089",
             "DICOMPatientBirthDate": "19201120",
             "DICOMStudyDescription": "UNKNOWN",
             "DICOMPatientId": "SUBJECT08701",
             "DICOMPatientName": "Melissa844 Huel628",
             "DICOMNumberOfStudyRelatedInstances": 1,
             "DICOMStudyTime": "140728",
             "DICOMNumberOfStudyRelatedSeries": 1
            },
        "updatedAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00"
    }]
}
```

例 2：DICOMStudyDate と DICOMStudyTime を使用することで、BETWEEN 演算子を使用して画像セットを検索するには

次の `search-image-sets` コード例では、1990 年 1 月 1 日 (午前 0 時) から 2023 年 1 月 1 日 (午前 0 時) の間に生成された DICOM スタディを含む画像セットを検索します。

注：DICOMStudyTime は選択可能です。入力されていない場合は、フィルターで指定された日付の時間値は午前 0 時 (1 日の始まり) になります。

```
aws medical-imaging search-image-sets \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --search-criteria file://search-criteria.json
```

`search-criteria.json` の内容

```
{
    "filters": [{
        "values": [{
            "DICOMStudyDateAndTime": {
                "DICOMStudyDate": "19900101",
                "DICOMStudyTime": "000000"
            }
        },
        {
```

```
            "DICOMStudyDateAndTime": {
                "DICOMStudyDate": "20230101",
                "DICOMStudyTime": "000000"
            }
        }],
        "operator": "BETWEEN"
    }]
}
```

出力:

```
{
    "imageSetsMetadataSummaries": [{
        "imageSetId": "09876543210987654321098765432109",
        "createdAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00",
        "version": 1,
        "DICOMTags": {
            "DICOMStudyId": "2011201407",
            "DICOMStudyDate": "19991122",
            "DICOMPatientSex": "F",
            "DICOMStudyInstanceUID": "1.2.840.99999999.84710745.943275268089",
            "DICOMPatientBirthDate": "19201120",
            "DICOMStudyDescription": "UNKNOWN",
            "DICOMPatientId": "SUBJECT08701",
            "DICOMPatientName": "Melissa844 Huel628",
            "DICOMNumberOfStudyRelatedInstances": 1,
            "DICOMStudyTime": "140728",
            "DICOMNumberOfStudyRelatedSeries": 1
        },
        "updatedAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00"
    }]
}
```

例 3：createdAt を使用して BETWEEN 演算子を使用して画像セットを検索するには (スタディが以前に保存されていた時間)

次の `search-image-sets` コード例では、UTC タイムゾーンの時間範囲の間で、HealthImaging に保持されている DICOM スタディを含む画像セットを検索します。

注：createdAt をサンプル形式 ("1985-04-12T23:20:50.52Z") で提供してください。

```
aws medical-imaging search-image-sets \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
```

```
    --search-criteria  file://search-criteria.json
```

search-criteria.json の内容

```
{
    "filters": [{
        "values": [{
            "createdAt": "1985-04-12T23:20:50.52Z"
        },
        {
            "createdAt": "2022-04-12T23:20:50.52Z"
        }],
        "operator": "BETWEEN"
    }]
}
```

出力:

```
{
    "imageSetsMetadataSummaries": [{
        "imageSetId": "09876543210987654321098765432109",
        "createdAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00",
        "version": 1,
        "DICOMTags": {
            "DICOMStudyId": "2011201407",
            "DICOMStudyDate": "19991122",
            "DICOMPatientSex": "F",
            "DICOMStudyInstanceUID": "1.2.840.99999999.84710745.943275268089",
            "DICOMPatientBirthDate": "19201120",
            "DICOMStudyDescription": "UNKNOWN",
            "DICOMPatientId": "SUBJECT08701",
            "DICOMPatientName": "Melissa844 Huel628",
            "DICOMNumberOfStudyRelatedInstances": 1,
            "DICOMStudyTime": "140728",
            "DICOMNumberOfStudyRelatedSeries": 1
        },
        "lastUpdatedAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00"
    }]
}
```

例 4: DICOMSeriesInstanceUID で EQUAL 演算子を使用し、updatedAt で BETWEEN 演算子を使用して画像セットを検索し、updatedAt フィールドのレスポンスを ASC 順序でソートするには

次の search-image-sets コード例では、DICOMSeriesInstanceUID で EQUAL 演算子を使用し、updatedAt で BETWEEN 演算子を使用して画像セットを検索し、updatedAt フィールドのレスポンスを ASC 順序でソートします。

注: updatedAt をサンプル形式 ("1985-04-12T23:20:50.52Z") で提供してください。

```
aws medical-imaging search-image-sets \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --search-criteria  file://search-criteria.json
```

search-criteria.json の内容

```
{
    "filters": [{
        "values": [{
            "updatedAt": "2024-03-11T15:00:05.074000-07:00"
        }, {
            "updatedAt": "2024-03-11T16:00:05.074000-07:00"
        }],
        "operator": "BETWEEN"
    }, {
        "values": [{
            "DICOMSeriesInstanceUID": "1.2.840.99999999.84710745.943275268089"
        }],
        "operator": "EQUAL"
    }],
    "sort": {
        "sortField": "updatedAt",
        "sortOrder": "ASC"
    }
}
```

出力:

```
{
    "imageSetsMetadataSummaries": [{
        "imageSetId": "09876543210987654321098765432109",
        "createdAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00",
        "version": 1,
        "DICOMTags": {
            "DICOMStudyId": "2011201407",
            "DICOMStudyDate": "19991122",
```

```
            "DICOMPatientSex": "F",
            "DICOMStudyInstanceUID": "1.2.840.99999999.84710745.943275268089",
            "DICOMPatientBirthDate": "19201120",
            "DICOMStudyDescription": "UNKNOWN",
            "DICOMPatientId": "SUBJECT08701",
            "DICOMPatientName": "Melissa844 Huel628",
            "DICOMNumberOfStudyRelatedInstances": 1,
            "DICOMStudyTime": "140728",
            "DICOMNumberOfStudyRelatedSeries": 1
        },
        "lastUpdatedAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00"
    }]
}
```

詳細については、「AWS HealthImaging Developer Guide」の「Searching image sets」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SearchImageSets」を参照してください。

### `start-dicom-import-job`

次のコード例は、`start-dicom-import-job` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DICOM インポートジョブを開始するには

次の `start-dicom-import-job` コード例では、DICOM インポートジョブを開始しています。

```
aws medical-imaging start-dicom-import-job \
    --job-name "my-job" \
    --datastore-id "12345678901234567890123456789012" \
    --input-s3-uri "s3://medical-imaging-dicom-input/dicom_input/" \
    --output-s3-uri "s3://medical-imaging-output/job_output/" \
    --data-access-role-arn "arn:aws:iam::123456789012:role/ImportJobDataAccessRole"
```

出力:

```
{
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
    "jobId": "09876543210987654321098765432109",
    "jobStatus": "SUBMITTED",
```

```
    "submittedAt": "2022-08-12T11:28:11.152000+00:00"
}
```

詳細については、「AWS HealthImaging Developer Guide」の「Starting an import job」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartDICOMImportJob」を参照してください。

### `tag-resource`

次のコード例は、`tag-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1：データストアにタグを付けるには

次の `tag-resource` コード例では、データストアにタグを付けています。

```
aws medical-imaging tag-resource \
  --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012" \
  --tags '{"Deployment":"Development"}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

例 2：画像セットにタグを付けるには

次の `tag-resource` コード例では、画像セットにタグを付けています。

```
aws medical-imaging tag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012/
imageset/18f88ac7870584f58d56256646b4d92b" \
    --tags '{"Deployment":"Development"}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS HealthImaging Developer Guide」の「Tagging resources with AWS HealthImaging」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1：データストアのタグを削除するには

次の untag-resource コード例では、データストアにタグを削除します。

```
aws medical-imaging untag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012" \
    --tag-keys '["Deployment"]'
```

このコマンドでは何も出力されません。

例 2：画像セットにタグを削除するには

次の untag-resource コード例では、画像セットにタグを削除します。

```
aws medical-imaging untag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012/
imageset/18f88ac7870584f58d56256646b4d92b" \
    --tag-keys '["Deployment"]'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS HealthImaging Developer Guide」の「Tagging resources with AWS HealthImaging」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-image-set-metadata

次のコード例は、update-image-set-metadata を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 画像セットメタデータに属性を挿入または更新するには

次の update-image-set-metadata の例では、画像セットメタデータに属性を挿入または更新します。

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
    --latest-version-id 1 \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json
```

metadata-updates.json の内容

```
{
    "DICOMUpdates": {
        "updatableAttributes": "{\"SchemaVersion\":1.1,\"Patient\":{\"DICOM\":
{\"PatientName\":\"MX^MX\"}}}"
    }
}
```

出力:

```
{
    "latestVersionId": "2",
    "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
    "updatedAt": 1680042257.908,
    "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680027126.436,
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

例 2: 画像セットメタデータから属性を削除するには

次の update-image-set-metadata の例では、画像セットメタデータから属性を削除します。

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
    --latest-version-id 1 \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
```

```
    --update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json
```

metadata-updates.json の内容

```
{
    "DICOMUpdates": {
        "removableAttributes": "{\"SchemaVersion\":1.1,\"Study\":{\"DICOM\":
{\"StudyDescription\":\"CHEST\"}}}"
    }
}
```

出力:

```
{
    "latestVersionId": "2",
    "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
    "updatedAt": 1680042257.908,
    "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680027126.436,
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

例 3: 画像セットメタデータからインスタンスを削除するには

次の update-image-set-metadata の例では、画像セットメタデータからインスタンスを削除します。

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
    --latest-version-id 1 \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json \
    --force
```

metadata-updates.json の内容

```
{
    "DICOMUpdates": {
```

```
        "removableAttributes": "{\"SchemaVersion\": 1.1,\"Study\": {\"Series
\": {\"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\": {\"Instances\":
 {\"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\": {}}}}}}"
    }
}
```

出力:

```
{
    "latestVersionId": "2",
    "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
    "updatedAt": 1680042257.908,
    "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680027126.436,
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

例 4: 画像セットを以前のバージョンに戻すには

次の update-image-set-metadata の例は、画像セットを以前のバージョンに戻す方法を示しています。CopyImageSet および UpdateImageSetMetadata アクションは、新しいバージョンの画像セットを作成します。

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id 53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e \
    --latest-version-id 3 \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --update-image-set-metadata-updates '{"revertToVersionId": "1"}'
```

出力:

```
{
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
    "imageSetId": "53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e",
    "latestVersionId": "4",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
    "createdAt": 1680027126.436,
    "updatedAt": 1680042257.908
}
```

例 5: インスタンスにプライベート DICOM データ要素を追加するには

次の update-image-set-metadata の例は、画像セット内で指定されたインスタンスにプライベート要素を追加する方法を示しています。DICOM 標準では、標準データ要素に含めることができない情報の通信に、プライベートデータ要素が許可されます。UpdateImageSetMetadata アクションを使用して、プライベートデータ要素を作成、更新、削除できます。

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id 53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e \
    --latest-version-id 1 \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --force \
    --update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json
```

metadata-updates.json の内容

```
{
    "DICOMUpdates": {
        "updatableAttributes": "{\"SchemaVersion\": 1.1,\"Study\": {\"Series
\": {\"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\": {\"Instances
\": {\"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\": {\"DICOM\":
 {\"001910F9\": \"97\"},\"DICOMVRs\": {\"001910F9\": \"DS\"}}}}}}"
    }
}
```

出力:

```
{
    "latestVersionId": "2",
    "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
    "updatedAt": 1680042257.908,
    "imageSetId": "53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680027126.436,
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

例 6: プライベート DICOM データ要素をインスタンスに対して更新するには

次の update-image-set-metadata の例は、画像セット内のインスタンスに属するプライベートデータ要素の値を更新する方法を示しています。

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id 53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e \
    --latest-version-id 1 \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --force \
    --update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json
```

metadata-updates.json の内容

```
{
    "DICOMUpdates": {
        "updatableAttributes": "{\"SchemaVersion\": 1.1,\"Study\": {\"Series
\": {\"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\": {\"Instances
\": {\"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\": {\"DICOM\":
 {\"00091001\": \"GE_GENESIS_DD\"}}}}}}"
    }
}
```

出力:

```
{
    "latestVersionId": "2",
    "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
    "updatedAt": 1680042257.908,
    "imageSetId": "53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680027126.436,
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

例 7: force パラメータを使用して SOPInstanceUID を更新するには

次の update-image-set-metadata の例は、force パラメータを使用して SOPInstanceUID を更新し、DICOM メタデータの制約をオーバーライドする方法を示しています。

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
        --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
        --image-set-id 53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e \
        --latest-version-id 1 \
        --cli-binary-format raw-in-base64-out \
```

```
        --force \
        --update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json
```

metadata-updates.json の内容

```
{
    "DICOMUpdates": {
        "updatableAttributes": "{\"SchemaVersion\":1.1,\"Study\":{\"Series\":
{\"1.3.6.1.4.1.5962.99.1.3633258862.2104868982.1369432891697.3656.0\":{\"Instances
\":{\"1.3.6.1.4.1.5962.99.1.3633258862.2104868982.1369432891697.3659.0\":{\"DICOM\":
{\"SOPInstanceUID\":
\"1.3.6.1.4.1.5962.99.1.3633258862.2104868982.1369432891697.3659.9\"}}}}}}"
    }
}
```

出力:

```
{
    "latestVersionId": "2",
    "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
    "updatedAt": 1680042257.908,
    "imageSetId": "53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680027126.436,
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

詳細については、「AWS HealthImaging Developer Guide」の「Updating image set metadata」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateImageSetMetadata」を参照してください。

## AWS CLI を使用した HealthLake の例

次のコード例は、HealthLake で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### `create-fhir-datastore`

次のコード例は、`create-fhir-datastore` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: SigV4 対応の HealthLake データストアを作成する

次の `create-fhir-datastore` の例では、AWS HealthLake で新しいデータストアを作成する方法を示します。

```
aws healthlake create-fhir-datastore \
    --datastore-type-version R4 \
    --datastore-name "FhirTestDatastore"
```

出力:

```
{
    "DatastoreEndpoint": "https://healthlake.us-east-1.amazonaws.com/datastore/(Data
 store ID)/r4/",
    "DatastoreArn": "arn:aws:healthlake:us-east-1:(AWS Account ID):datastore/(Data
 store ID)",
    "DatastoreStatus": "CREATING",
    "DatastoreId": "(Data store ID)"
}
```

例 2: SMART on FHIR 対応の HealthLake データストアを作成する

次の `create-fhir-datastore` の例では、AWS HealthLake で新しい SMART on FHIR 対応のデータストアを作成する方法を示します。

```
aws healthlake create-fhir-datastore \
    --datastore-name "your-data-store-name" \
```

```
    --datastore-type-version R4 \
    --preload-data-config PreloadDataType="SYNTHEA" \
    --sse-configuration '{ "KmsEncryptionConfig": {  "CmkType":
 "CUSTOMER_MANAGED_KMS_KEY", "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:your-account-id:key/
your-key-id" } }' \
    --identity-provider-configuration  file://identity_provider_configuration.json
```

identity_provider_configuration.json の内容:

```
{
    "AuthorizationStrategy": "SMART_ON_FHIR_V1",
    "FineGrainedAuthorizationEnabled": true,
    "IdpLambdaArn": "arn:aws:lambda:your-region:your-account-id:function:your-
lambda-name",
    "Metadata": "{\"issuer\":\"https://ehr.example.com\", \"jwks_uri\":\"https://
ehr.example.com/.well-known/jwks.json\",\"authorization_endpoint\":\"https://
ehr.example.com/auth/authorize\",\"token_endpoint\":\"https://ehr.token.com/auth/
token\",\"token_endpoint_auth_methods_supported\":[\"client_secret_basic\",\"foo\"],
\"grant_types_supported\":[\"client_credential\",\"foo\"],\"registration_endpoint\":
\"https://ehr.example.com/auth/register\",\"scopes_supported\":[\"openId\",\"profile
\",\"launch\"],\"response_types_supported\":[\"code\"],\"management_endpoint\":
\"https://ehr.example.com/user/manage\",\"introspection_endpoint\":\"https://
ehr.example.com/user/introspect\",\"revocation_endpoint\":\"https://ehr.example.com/
user/revoke\",\"code_challenge_methods_supported\":[\"S256\"],\"capabilities\":
[\"launch-ehr\",\"sso-openid-connect\",\"client-public\"]}"
}
```

出力:

```
{
    "DatastoreEndpoint": "https://healthlake.us-east-1.amazonaws.com/datastore/(Data
 store ID)/r4/",
    "DatastoreArn": "arn:aws:healthlake:us-east-1:(AWS Account ID):datastore/(Data
 store ID)",
    "DatastoreStatus": "CREATING",
    "DatastoreId": "(Data store ID)"
}
```

詳細については、AWS HealthLake デベロッパーガイドの「FHIR データストアの作成とモニタリング」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateFHIRDatastore」を参照してください。

### delete-fhir-datastore

次のコード例は、delete-fhir-datastore を使用する方法を示しています。

AWS CLI

FHIR Data Store を削除するには

次の delete-fhir-datastore の例では、AWS HealthLake でデータストアとそのすべてのコンテンツを削除する方法を示します。

```
aws healthlake delete-fhir-datastore \
    --datastore-id (Data store ID)
```

出力:

```
{
    "DatastoreEndpoint": "https://healthlake.us-east-1.amazonaws.com/datastore/(Data
 store ID)/r4/",
    "DatastoreArn": "arn:aws:healthlake:us-east-1:(AWS Account ID):datastore/(Data
 store ID)",
    "DatastoreStatus": "DELETING",
    "DatastoreId": "(Data store ID)"
}
```

詳細については、AWS HealthLake デベロッパーガイドの「FHIR データストアの作成とモニタリング <https://docs.aws.amazon.com/healthlake/latest/devguide/working-with-FHIR-healthlake.html>」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteFHIRDatastore」を参照してください。

### describe-fhir-datastore

次のコード例は、describe-fhir-datastore を使用する方法を示しています。

AWS CLI

FHIR データストアの詳細を取得するには

次の describe-fhir-datastore の例では、AWS HealthLake でデータストアのプロパティを見つける方法を示します。

```
aws healthlake describe-fhir-datastore \
    --datastore-id "1f2f459836ac6c513ce899f9e4f66a59"
```

出力:

```
{
    "DatastoreProperties": {
        "PreloadDataConfig": {
            "PreloadDataType": "SYNTHEA"
        },
        "SseConfiguration": {
            "KmsEncryptionConfig": {
                "CmkType": "CUSTOMER_MANAGED_KMS_KEY",
                "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
            }
        },
        "DatastoreName": "Demo",
        "DatastoreArn": "arn:aws:healthlake:us-east-1:<AWS Account ID>:datastore/
<Data store ID>",
        "DatastoreEndpoint": "https://healthlake.us-east-1.amazonaws.com/datastore/
<Data store ID>/r4/",
        "DatastoreStatus": "ACTIVE",
        "DatastoreTypeVersion": "R4",
        "CreatedAt": 1603761064.881,
        "DatastoreId": "<Data store ID>",
        "IdentityProviderConfiguration": {
            "AuthorizationStrategy": "AWS_AUTH",
            "FineGrainedAuthorizationEnabled": false
        }
    }
}
```

詳細については、AWS HealthLake デベロッパーガイドの「FHIR データストアの作成とモニタリング」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeFHIRDatastore」を参照してください。

### describe-fhir-export-job

次のコード例は、describe-fhir-export-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

FHIR エクスポートジョブを記述するには

次の describe-fhir-export-job の例では、AWS HealthLake で FHIR エクスポートジョブのプロパティを見つける方法を示します。

```
aws healthlake describe-fhir-export-job \
    --datastore-id (Data store ID) \
    --job-id 9b9a51943afaedd0a8c0c26c49135a31
```

出力:

```
{
    "ExportJobProperties": {
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::(AWS Account ID):role/(Role Name)",
        "JobStatus": "IN_PROGRESS",
        "JobId": "9009813e9d69ba7cf79bcb3468780f16",
        "SubmitTime": "2024-11-20T11:31:46.672000-05:00",
        "EndTime": "2024-11-20T11:34:01.636000-05:00",
        "OutputDataConfig": {
            "S3Configuration": {
            "S3Uri": "s3://(Bucket Name)/(Prefix Name)/",
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:012345678910:key/d330e7fc-b56c-4216-
a250-f4c43ef46e83"
        }

        },
        "DatastoreId": "(Data store ID)"
    }
}
```

詳細については、AWS HealthLake デベロッパーガイドの「FHIR データストアからのファイルエクスポート」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeFHIRExportJob」を参照してください。

### describe-fhir-import-job

次のコード例は、describe-fhir-import-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

FHIR インポートジョブを記述するには

次の describe-fhir-import-job の例では、AWS HealthLake を使用して FHIR インポートジョブのプロパティを学習する方法を示します。

```
aws healthlake describe-fhir-import-job \
    --datastore-id (Data store ID) \
    --job-id c145fbb27b192af392f8ce6e7838e34f
```

出力:

```
{
    "ImportJobProperties": {
    "InputDataConfig": {
        "S3Uri": "s3://(Bucket Name)/(Prefix Name)/"
        { "arrayitem2": 2 }
    },
    "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::(AWS Account ID):role/(Role Name)",
    "JobStatus": "COMPLETED",
    "JobId": "c145fbb27b192af392f8ce6e7838e34f",
    "SubmitTime": 1606272542.161,
    "EndTime": 1606272609.497,
    "DatastoreId": "(Data store ID)"
    }
}
```

詳細については、AWS HealthLake デベロッパーガイドの「FHIR データストアへのファイルインポート」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeFHIRImportJob」を参照してください。

### list-fhir-datastores

次のコード例は、list-fhir-datastores を使用する方法を示しています。

AWS CLI

FHIR データストアを一覧表示するには

次の list-fhir-datastores の例では、AWS HealthLake でコマンドを使用する方法と、データストアのステータスに基づいてユーザーが結果をフィルタリングする方法を示します。

```
aws healthlake list-fhir-datastores \
    --filter DatastoreStatus=ACTIVE
```

出力:

```
{
    "DatastorePropertiesList": [
    {
        "PreloadDataConfig": {
            "PreloadDataType": "SYNTHEA"
        },
        "SseConfiguration": {
            "KmsEncryptionConfig": {
                "CmkType": "CUSTOMER_MANAGED_KMS_KEY",
                "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
            }
        },
        "DatastoreName": "Demo",
        "DatastoreArn": "arn:aws:healthlake:us-east-1:<AWS Account ID>:datastore/
<Data store ID>",
        "DatastoreEndpoint": "https://healthlake.us-east-1.amazonaws.com/datastore/
<Data store ID>/r4/",
        "DatastoreStatus": "ACTIVE",
        "DatastoreTypeVersion": "R4",
        "CreatedAt": 1603761064.881,
        "DatastoreId": "<Data store ID>",
        "IdentityProviderConfiguration": {
            "AuthorizationStrategy": "AWS_AUTH",
            "FineGrainedAuthorizationEnabled": false
        }
    }
    ]
}
```

詳細については、AWS HealthLake デベロッパーガイドの「FHIR データストアの作成とモニタリング」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListFHIRDatastores」を参照してください。

### list-fhir-export-jobs

次のコード例は、list-fhir-export-jobs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべての FHIR エクスポートジョブを一覧表示するには

次の list-fhir-export-jobs の例は、コマンドを使用して、アカウントに関連付けられたエクスポートジョブのリストを表示する方法を示しています。

```
aws healthlake list-fhir-export-jobs \
    --datastore-id (Data store ID) \
    --submitted-before (DATE like 2024-10-13T19:00:00Z)\
    --submitted-after (DATE like 2020-10-13T19:00:00Z )\
    --job-name "FHIR-EXPORT" \
    --job-status SUBMITTED  \
    --max-results (Integer between 1 and 500)
```

出力:

```
{
    "ExportJobPropertiesList": [
        {
            "ExportJobProperties": {
                "OutputDataConfig": {
                    "S3Uri": "s3://(Bucket Name)/(Prefix Name)/",
                    "S3Configuration": {
                        "S3Uri": "s3://(Bucket Name)/(Prefix Name)/",
                        "KmsKeyId": "(KmsKey Id)"
                    }
                },
                "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::(AWS Account ID):role/(Role
 Name)",
                "JobStatus": "COMPLETED",
                "JobId": "c145fbb27b192af392f8ce6e7838e34f",
                "JobName": "FHIR-EXPORT",
                "SubmitTime": "2024-11-20T11:31:46.672000-05:00",
                "EndTime": "2024-11-20T11:34:01.636000-05:00",
                "DatastoreId": "(Data store ID)"
            }
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、AWS HealthLake デベロッパーガイドの「FHIR データストアからのファイルエクスポート」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListFHIRExportJobs」を参照してください。

### `list-fhir-import-jobs`

次のコード例は、`list-fhir-import-jobs` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべての FHIR インポートジョブを一覧表示するには

次の `list-fhir-import-jobs` の例は、コマンドを使用して、アカウントに関連付けられているすべてのインポートジョブのリストを表示する方法を示しています。

```
aws healthlake list-fhir-import-jobs \
    --datastore-id (Data store ID) \
    --submitted-before (DATE like 2024-10-13T19:00:00Z) \
    --submitted-after (DATE like 2020-10-13T19:00:00Z ) \
    --job-name "FHIR-IMPORT" \
    --job-status SUBMITTED  \
    -max-results (Integer between 1 and 500)
```

出力:

```
{
    "ImportJobPropertiesList": [
        {
            "JobId": "c0fddbf76f238297632d4aebdbfc9ddf",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2024-11-20T10:08:46.813000-05:00",
            "EndTime": "2024-11-20T10:10:09.093000-05:00",
            "DatastoreId": "(Data store ID)",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://(Bucket Name)/(Prefix Name)/"
            },
            "JobOutputDataConfig": {
                "S3Configuration": {
```

```
                    "S3Uri": "s3://(Bucket Name)/
import/6407b9ae4c2def3cb6f1a46a0c599ec0-FHIR_IMPORT-
c0fddbf76f238297632d4aebdbfc9ddf/",
                    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/b7f645cb-
e564-4981-8672-9e012d1ff1a0"
                }
            },
            "JobProgressReport": {
                "TotalNumberOfScannedFiles": 1,
                "TotalSizeOfScannedFilesInMB": 0.001798,
                "TotalNumberOfImportedFiles": 1,
                "TotalNumberOfResourcesScanned": 1,
                "TotalNumberOfResourcesImported": 1,
                "TotalNumberOfResourcesWithCustomerError": 0,
                "TotalNumberOfFilesReadWithCustomerError": 0,
                "Throughput": 0.0
            },
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::(AWS Account ID):role/(Role Name)"
        }
    ]
}
```

詳細については、AWS HealthLake デベロッパーガイドの「FHIR データストアへのファイルインポート」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListFHIRImportJobs」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データストアのタグを一覧表示するには

次の list-tags-for-resource の例では、指定したデータストアに関連付けられているタグを一覧表示します。

```
aws healthlake list-tags-for-resource \
    --resource-arn "arn:aws:healthlake:us-east-1:123456789012:datastore/
fhir/0725c83f4307f263e16fd56b6d8ebdbe"
```

出力:

```
{
    "tags": {
        "key": "value",
        "key1": "value1"
    }
}
```

詳細については、AWS HealthLake デベロッパーガイドの「AWS HealthLake でのリソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### `start-fhir-export-job`

次のコード例は、`start-fhir-export-job` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

FHIR エクスポートジョブを開始するには

次の `start-fhir-export-job` の例は、AWS HealthLake を使用して FHIR エクスポートジョブを開始する方法を示しています。

```
aws healthlake start-fhir-export-job \
    --output-data-config '{"S3Configuration": {"S3Uri":"s3://(Bucket Name)/(Prefix Name)/","KmsKeyId":"arn:aws:kms:us-east-1:012345678910:key/d330e7fc-b56c-4216-a250-f4c43ef46e83"}}' \
    --datastore-id (Data store ID) \
    --data-access-role-arn arn:aws:iam::(AWS Account ID):role/(Role Name)
```

出力:

```
{
    "DatastoreId": "(Data store ID)",
    "JobStatus": "SUBMITTED",
    "JobId": "9b9a51943afaedd0a8c0c26c49135a31"
}
```

詳細については、AWS HealthLake デベロッパーガイドの「FHIR データストアからのファイルエクスポート」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「StartFHIRExportJob」を参照してください。

### start-fhir-import-job

次のコード例は、start-fhir-import-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

FHIR インポートジョブを開始するには

次の start-fhir-import-job の例は、AWS HealthLake を使用して FHIR インポートジョブを開始する方法を示しています。

```
aws healthlake start-fhir-import-job \
    --input-data-config S3Uri="s3://(Bucket Name)/(Prefix Name)/" \
    --job-output-data-config '{"S3Configuration": {"S3Uri":"s3://(Bucket Name)/(Prefix Name)/","KmsKeyId":"arn:aws:kms:us-east-1:012345678910:key/d330e7fc-b56c-4216-a250-f4c43ef46e83"}}' \
    --datastore-id (Data store ID) \
    --data-access-role-arn "arn:aws:iam::(AWS Account ID):role/(Role Name)"
```

出力:

```
{
    "DatastoreId": "(Data store ID)",
    "JobStatus": "SUBMITTED",
    "JobId": "c145fbb27b192af392f8ce6e7838e34f"
}
```

詳細については、AWS HealthLake デベロッパーガイドの「FHIR データストアへのファイルインポート」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「StartFHIRImportJob」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データストアにタグを追加するには

次の tag-resource の例では、データストアにタグを追加する方法を示します。

```
aws healthlake tag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:healthlake:us-east-1:123456789012:datastore/
fhir/0725c83f4307f263e16fd56b6d8ebdbe" \
    --tags '[{"Key": "key1", "Value": "value1"}]'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、AWS HealthLake デベロッパーガイドの「データストアへのタグの追加」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データストアからタグを削除するには

次の untag-resource の例では、データストアからタグを削除する方法を示します。

```
aws healthlake untag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:healthlake:us-east-1:123456789012:datastore/fhir/
b91723d65c6fdeb1d26543a49d2ed1fa" \
    --tag-keys '["key1"]'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、AWS HealthLake デベロッパーガイドの「データストアからのタグの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

# AWS CLI を使用した HealthOmics の例

次のコード例は、HealthOmics で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### `abort-multipart-read-set-upload`

次のコード例は、`abort-multipart-read-set-upload` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

マルチパート読み取りセットのアップロードを停止するには

次の `abort-multipart-read-set-upload` の例では、HealthOmics シーケンスストアへのマルチパート読み取りセットのアップロードを停止します。

```
aws omics abort-multipart-read-set-upload \
    --sequence-store-id 0123456789 \
    --upload-id 1122334455
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS HealthOmics User Guide」の「Direct upload to a sequence store」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AbortMultipartReadSetUpload」を参照してください。

### accept-share

次のコード例は、accept-share を使用する方法を示しています。

AWS CLI

分析ストアデータの共有を受け入れるには

次の accept-share の例では、HealthOmics 分析ストアデータの共有を受け入れます。

```
aws omics accept-share \
    ----share-id "495c21bedc889d07d0ab69d710a6841e-dd75ab7a1a9c384fa848b5bd8e5a7e0a"
```

出力:

```
{
    "status": "ACTIVATING"
}
```

詳細については、「AWS HealthOmics User Guide」の「Cross-account sharing」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AcceptShare」を参照してください。

### batch-delete-read-set

次のコード例は、batch-delete-read-set を使用する方法を示しています。

AWS CLI

複数の読み取りセットを削除するには

次の batch-delete-read-set の例では、2 つの読み取りセットを削除します。

```
aws omics batch-delete-read-set \
    --sequence-store-id 1234567890 \
    --ids 1234567890 0123456789
```

指定された読み取りセットの削除でエラーが発生した場合、サービスはエラーリストを返します。

```
{
    "errors": [
        {
            "code": "",
            "id": "0123456789",
            "message": "The specified readset does not exist."
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Storage」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchDeleteReadSet」を参照してください。

### cancel-annotation-import-job

次のコード例は、cancel-annotation-import-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

注釈インポートジョブをキャンセルするには

次の cancel-annotation-import-job の例では、ID 04f57618-xmpl-4fd0-9349-e5a85aefb997 の注釈インポートジョブをキャンセルします。

```
aws omics cancel-annotation-import-job \
    --job-id 04f57618-xmpl-4fd0-9349-e5a85aefb997
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Analytics」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelAnnotationImportJob」を参照してください。

### cancel-run

次のコード例は、cancel-run を使用する方法を示しています。

AWS CLI

実行をキャンセルするには

次の cancel-run の例では、ID 1234567 の実行をキャンセルします。

```
aws omics cancel-run \
    --id 1234567
```

詳細については、「AWS HealthOmics ユーザーガイド」の「Run lifecycle in a workflow」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelRun」を参照してください。

### cancel-variant-import-job

次のコード例は、cancel-variant-import-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バリアントインポートジョブをキャンセルするには

次の cancel-variant-import-job の例では、ID 69cb65d6-xmpl-4a4a-9025-4565794b684e のバリアントインポートジョブをキャンセルします。

```
aws omics cancel-variant-import-job \
    --job-id 69cb65d6-xmpl-4a4a-9025-4565794b684e
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Analytics」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelVariantImportJob」を参照してください。

### complete-multipart-read-set-upload

次のコード例は、complete-multipart-read-set-upload を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのコンポーネントをアップロードした後で、マルチパートアップロードを終了するには

次の complete-multipart-read-set-upload の例では、すべてのコンポーネントがアップロードされた後で、シーケンスストアへのマルチパートアップロードを終了します。

```
aws omics complete-multipart-read-set-upload \
    --sequence-store-id 0123456789 \
    --upload-id 1122334455 \
    --parts '[{"checksum":"gaCBQMe+rpCFZxLpoP6gydBoXaKKDA/
Vobh5zBDb4W4=","partNumber":1,"partSource":"SOURCE1"}]'
```

出力:

```
{
    "readSetId": "0000000001"
    "readSetId": "0000000002"
    "readSetId": "0000000003"
}
```

詳細については、「AWS HealthOmics User Guide」の「Direct upload to a sequence store」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CompleteMultipartReadSetUpload」を参照してください。

### create-annotation-store-version

次のコード例は、create-annotation-store-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

注釈ストアの新しいバージョンを作成するには

次の create-annotation-store-version の例では、注釈ストアの新しいバージョンを作成します。

```
aws omics create-annotation-store-version \
    --name my_annotation_store \
    --version-name my_version
```

出力:

```
{
```

```
    "creationTime": "2023-07-21T17:15:49.251040+00:00",
    "id": "3b93cdef69d2",
    "name": "my_annotation_store",
    "reference": {
        "referenceArn": "arn:aws:omics:us-
west-2:555555555555:referenceStore/6505293348/reference/5987565360"
    },
    "status": "CREATING",
    "versionName": "my_version"
}
```

詳細については、「AWS HealthOmics User Guide」の「Creating new versions of annotation stores」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateAnnotationStoreVersion」を参照してください。

### create-annotation-store

次のコード例は、create-annotation-store を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: VCF 注釈ストアを作成するには

次の create-annotation-store の例では、VCF 形式の注釈ストアを作成します。

```
aws omics create-annotation-store \
    --name my_ann_store \
    --store-format VCF \
    --reference referenceArn=arn:aws:omics:us-
west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/reference/1234567890
```

出力:

```
{
    "creationTime": "2022-11-23T22:48:39.226492Z",
    "id": "0a91xmplc71f",
    "name": "my_ann_store",
    "reference": {
        "referenceArn": "arn:aws:omics:us-
west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/reference/1234567890"
```

```
    },
    "status": "CREATING",
    "storeFormat": "VCF"
}
```

例 2: TSV 注釈ストアを作成するには

次の create-annotation-store の例では、TSV 形式の注釈ストアを作成します。

```
aws omics create-annotation-store \
    --name tsv_ann_store \
    --store-format TSV \
    --reference referenceArn=arn:aws:omics:us-
west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/reference/1234567890 \
    --store-options file://tsv-store-options.json
```

tsv-store-options.json は注釈の形式オプションを設定します。

```
{
    "tsvStoreOptions": {
        "annotationType": "CHR_START_END_ZERO_BASE",
        "formatToHeader": {
            "CHR": "chromosome",
            "START": "start",
            "END": "end"
        },
        "schema": [
            {
                "chromosome": "STRING"
            },
            {
                "start": "LONG"
            },
            {
                "end": "LONG"
            },
            {
                "name": "STRING"
            }
        ]
    }
}
```

出力:

```
{
    "creationTime": "2022-11-30T01:28:08.525586Z",
    "id": "861cxmpl96b0",
    "name": "tsv_ann_store",
    "reference": {
        "referenceArn": "arn:aws:omics:us-
west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/reference/1234567890"
    },
    "status": "CREATING",
    "storeFormat": "TSV",
    "storeOptions": {
        "tsvStoreOptions": {
            "annotationType": "CHR_START_END_ZERO_BASE",
            "formatToHeader": {
                "CHR": "chromosome",
                "END": "end",
                "START": "start"
            },
            "schema": [
                {
                    "chromosome": "STRING"
                },
                {
                    "start": "LONG"
                },
                {
                    "end": "LONG"
                },
                {
                    "name": "STRING"
                }
            ]
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Analytics」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateAnnotationStore」を参照してください。

### create-multipart-read-set-upload

次のコード例は、create-multipart-read-set-upload を使用する方法を示しています。

AWS CLI

マルチパート読み取りセットのアップロードを開始するには

次の create-multipart-read-set-upload の例では、マルチパート読み取りセットのアップロードを開始します。

```
aws omics create-multipart-read-set-upload \
    --sequence-store-id 0123456789 \
    --name HG00146 \
    --source-file-type FASTQ \
    --subject-id mySubject\
    --sample-id mySample\
    --description "FASTQ for HG00146"\
    --generated-from "1000 Genomes"
```

出力:

```
{
    "creationTime": "2022-07-13T23:25:20Z",
    "description": "FASTQ for HG00146",
    "generatedFrom": "1000 Genomes",
    "name": "HG00146",
    "sampleId": "mySample",
    "sequenceStoreId": "0123456789",
    "sourceFileType": "FASTQ",
    "subjectId": "mySubject",
    "uploadId": "1122334455"
}
```

詳細については、「AWS HealthOmics User Guide」の「Direct upload to a sequence store」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateMultipartReadSetUpload」を参照してください。

### create-reference-store

次のコード例は、create-reference-store を使用する方法を示しています。

AWS CLI

参照ストアを作成するには

次の create-reference-store の例では、参照ストア my-ref-store を作成します。

```
aws omics create-reference-store \
    --name my-ref-store
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:referenceStore/1234567890",
    "creationTime": "2022-11-22T22:13:25.947Z",
    "id": "1234567890",
    "name": "my-ref-store"
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Storage」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateReferenceStore」を参照してください。

### create-run-group

次のコード例は、create-run-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

実行グループを作成するには

次の create-run-group の例では、cram-converter という名前の実行グループを作成します。

```
aws omics create-run-group \
    --name cram-converter \
```

```
    --max-cpus 20 \
    --max-gpus 10 \
    --max-duration 600 \
    --max-runs 5
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:runGroup/1234567",
    "id": "1234567",
    "tags": {}
}
```

詳細については、「AWS HealthOmics ユーザーガイド」の「Creating run groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateRunGroup」を参照してください。

### create-sequence-store

次のコード例は、create-sequence-store を使用する方法を示しています。

AWS CLI

シーケンスストアを作成するには

次の create-sequence-store の例では、シーケンスストアを作成します。

```
aws omics create-sequence-store \
    --name my-seq-store
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:sequenceStore/1234567890",
    "creationTime": "2022-11-23T01:24:33.629Z",
    "id": "1234567890",
    "name": "my-seq-store"
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Storage」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateSequenceStore」を参照してください。

### create-share

次のコード例は、create-share を使用する方法を示しています。

AWS CLI

HealthOmics 分析ストアの共有を作成するには

次の create-share の例は、アカウント外のサブスクライバーが受け入れることができる HealthOmics 分析ストアの共有を作成する方法を示しています。

```
aws omics create-share \
    --resource-arn "arn:aws:omics:us-west-2:555555555555:variantStore/
omics_dev_var_store" \
    --principal-subscriber "123456789012" \
    --name "my_Share-123"
```

出力:

```
{
    "shareId": "495c21bedc889d07d0ab69d710a6841e-dd75ab7a1a9c384fa848b5bd8e5a7e0a",
    "name": "my_Share-123",
    "status": "PENDING"
}
```

詳細については、「AWS HealthOmics ユーザーガイド」の「Cross-acount sharing」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateShare」を参照してください。

### create-variant-store

次のコード例は、create-variant-store を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バリアントストアを作成するには

次の create-variant-store の例では、my_var_store という名前のバリアントストアを作成します。

```
aws omics create-variant-store \
    --name my_var_store \
    --reference referenceArn=arn:aws:omics:us-
west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/reference/1234567890
```

出力:

```
{
    "creationTime": "2022-11-23T22:09:07.534499Z",
    "id": "02dexmplcfdd",
    "name": "my_var_store",
    "reference": {
        "referenceArn": "arn:aws:omics:us-
west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/reference/1234567890"
    },
    "status": "CREATING"
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Analytics」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateVariantStore」を参照してください。

## create-workflow

次のコード例は、create-workflow を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワークフローを作成するには

次の create-workflow の例では、WDL ワークフローを作成します。

```
aws omics create-workflow \
```

```
    --name cram-converter \
    --engine WDL \
    --definition-zip fileb://workflow-crambam.zip \
    --parameter-template file://workflow-params.json
```

workflow-crambam.zip は、ワークフロー定義を含む ZIP アーカイブです。workflow-params.json は、ワークフローのランタイムパラメータを定義します。

```
{
    "ref_fasta" : {
        "description": "Reference genome fasta file",
        "optional": false
    },
    "ref_fasta_index" : {
        "description": "Index of the reference genome fasta file",
        "optional": false
    },
    "ref_dict" : {
        "description": "dictionary file for 'ref_fasta'",
        "optional": false
    },
    "input_cram" : {
        "description": "The Cram file to convert to BAM",
        "optional": false
    },
    "sample_name" : {
        "description": "The name of the input sample, used to name the output BAM",
        "optional": false
    }
}
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:workflow/1234567",
    "id": "1234567",
    "status": "CREATING",
    "tags": {}
}
```

詳細については、「AWS HealthOmics ユーザーガイド」の「Creating private workflows」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateWorkflow」を参照してください。

### delete-annotation-store-versions

次のコード例は、delete-annotation-store-versions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

注釈ストアのバージョンを削除するには

次の delete-annotation-store-versions の例では、注釈ストアのバージョンを削除します。

```
aws omics delete-annotation-store-versions \
    --name my_annotation_store \
    --versions my_version
```

出力:

```
{
    "errors": []
}
```

詳細については、「AWS HealthOmics User Guide」の「Creating new versions of annotation stores」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAnnotationStoreVersions」を参照してください。

### delete-annotation-store

次のコード例は、delete-annotation-store を使用する方法を示しています。

AWS CLI

注釈ストアを削除するには

次の delete-annotation-store の例では、my_vcf_store という名前の注釈ストアを削除します。

```
aws omics delete-annotation-store \
    --name my_vcf_store
```

出力:

```
{
    "status": "DELETING"
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Analytics」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAnnotationStore」を参照してください。

### delete-reference-store

次のコード例は、delete-reference-store を使用する方法を示しています。

AWS CLI

参照ストアを削除するには

次の delete-reference-store の例では、ID 1234567890 の参照ストアを削除します。

```
aws omics delete-reference-store \
    --id 1234567890
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Storage」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteReferenceStore」を参照してください。

### delete-reference

次のコード例は、delete-reference を使用する方法を示しています。

AWS CLI

参照を削除するには

次の delete-reference の例では、参照を削除します。

```
aws omics delete-reference \
    --reference-store-id 1234567890 \
    --id 1234567890
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Storage」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteReference」を参照してください。

### delete-run-group

次のコード例は、delete-run-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

実行グループを削除するには

次の delete-run-group の例では、ID 1234567 の実行グループを削除します。

```
aws omics delete-run-group \
    --id 1234567
```

詳細については、「AWS HealthOmics ユーザーガイド」の「Deleting runs and run groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteRunGroup」を参照してください。

### delete-run

次のコード例は、delete-run を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワークフローの実行を削除するには

次の delete-run の例では、ID 1234567 の実行を削除します。

```
aws omics delete-run \
    --id 1234567
```

詳細については、「AWS HealthOmics ユーザーガイド」の「Deleting runs and run groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteRun」を参照してください。

### delete-sequence-store

次のコード例は、delete-sequence-store を使用する方法を示しています。

AWS CLI

シーケンスストアを削除するには

次の delete-sequence-store の例では、ID 1234567890 のシーケンスストアを削除します。

```
aws omics delete-sequence-store \
    --id 1234567890
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Storage」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteSequenceStore」を参照してください。

### delete-share

次のコード例は、delete-share を使用する方法を示しています。

AWS CLI

HealthOmics 分析データの共有を削除するには

次の delete-share の例では、分析データのクロスアカウント共有を削除します。

```
aws omics delete-share \
```

```
    --share-id "495c21bedc889d07d0ab69d710a6841e-dd75ab7a1a9c384fa848b5bd8e5a7e0a"
```

出力:

```
{
    "status": "DELETING"
}
```

詳細については、「AWS HealthOmics User Guide」の「Cross-account sharing」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteShare」を参照してください。

### delete-variant-store

次のコード例は、delete-variant-store を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バリアントストアを削除するには

次の delete-variant-store の例では、my_var_store というバリアントストアを削除します。

```
aws omics delete-variant-store \
    --name my_var_store
```

出力:

```
{
    "status": "DELETING"
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Analytics」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteVariantStore」を参照してください。

### delete-workflow

次のコード例は、delete-workflow を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワークフローを削除するには

次の delete-workflow の例では、ID 1234567 のワークフローを削除します。

```
aws omics delete-workflow \
    --id 1234567
```

詳細については、「AWS HealthOmics ユーザーガイド」の「Delete a private workflow」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteWorkflow」を参照してください。

### get-annotation-import-job

次のコード例は、get-annotation-import-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

注釈インポートジョブを表示するには

次の get-annotation-import-job の例では、注釈インポートジョブの詳細を取得します。

```
aws omics get-annotation-import-job \
    --job-id 984162c7-xmpl-4d23-ab47-286f7950bfbf
```

出力:

```
{
    "creationTime": "2022-11-30T01:40:11.017746Z",
    "destinationName": "tsv_ann_store",
    "id": "984162c7-xmpl-4d23-ab47-286f7950bfbf",
    "items": [
        {
            "jobStatus": "COMPLETED",
            "source": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/targetedregions.bed.gz"
        }
```

```
    ],
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-serviceRole-
W8O1XMPL7QZ",
    "runLeftNormalization": false,
    "status": "COMPLETED",
    "updateTime": "2022-11-30T01:42:39.134009Z"
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Analytics」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAnnotationImportJob」を参照してください。

### get-annotation-store-version

次のコード例は、get-annotation-store-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

注釈ストアバージョンのメタデータを取得するには

次の get-annotation-store-version の例では、リクエストされた注釈ストアバージョンのメタデータを取得します。

```
aws omics get-annotation-store-version \
    --name my_annotation_store \
    --version-name my_version
```

出力:

```
{
    "storeId": "4934045d1c6d",
    "id": "2a3f4a44aa7b",
    "status": "ACTIVE",
    "versionArn": "arn:aws:omics:us-west-2:555555555555:annotationStore/
my_annotation_store/version/my_version",
    "name": "my_annotation_store",
    "versionName": "my_version",
    "creationTime": "2023-07-21T17:15:49.251040+00:00",
    "updateTime": "2023-07-21T17:15:56.434223+00:00",
    "statusMessage": "",
```

```
    "versionSizeBytes": 0
}
```

詳細については、「AWS HealthOmics User Guide」の「Creating new versions of annotation stores」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAnnotationStoreVersion」を参照してください。

### get-annotation-store

次のコード例は、get-annotation-store を使用する方法を示しています。

AWS CLI

注釈ストアを表示するには

次の get-annotation-store の例では、my_ann_store という名前の注釈ストアの詳細を取得します。

```
aws omics get-annotation-store \
    --name my_ann_store
```

出力:

```
{
    "creationTime": "2022-11-23T22:48:39.226492Z",
    "id": "0a91xmplc71f",
    "name": "my_ann_store",
    "reference": {
        "referenceArn": "arn:aws:omics:us-
west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/reference/1234567890"
    },
    "status": "CREATING",
    "storeArn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:annotationStore/my_ann_store",
    "storeFormat": "VCF",
    "storeSizeBytes": 0,
    "tags": {}
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Analytics」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAnnotationStore」を参照してください。

### get-read-set-activation-job

次のコード例は、get-read-set-activation-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

読み取りセットのアクティベーションジョブを表示するには

次の get-read-set-activation-job の例では、読み取りセットのアクティベーションジョブの詳細を取得します。

```
aws omics get-read-set-activation-job \
    --sequence-store-id 1234567890 \
    --id 1234567890
```

出力:

```
{
    "completionTime": "2022-12-06T22:33:42.828Z",
    "creationTime": "2022-12-06T22:32:45.213Z",
    "id": "1234567890",
    "sequenceStoreId": "1234567890",
    "sources": [
        {
            "readSetId": "1234567890",
            "status": "FINISHED",
            "statusMessage": "No activation needed as read set is already in
 ACTIVATING or ACTIVE state."
        }
    ],
    "status": "COMPLETED",
    "statusMessage": "The job completed successfully."
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Storage」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetReadSetActivationJob」を参照してください。

### get-read-set-export-job

次のコード例は、get-read-set-export-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

読み取りセットのエクスポートジョブを表示するには

次の get-read-set-export-job の例では、読み取りセットのエクスポートジョブの詳細を取得します。

```
aws omics get-read-set-export-job \
    --sequence-store-id 1234567890 \
    --id 1234567890
```

出力:

```
{
    "completionTime": "2022-12-06T22:39:14.491Z",
    "creationTime": "2022-12-06T22:37:18.612Z",
    "destination": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/read-set-export/",
    "id": "1234567890",
    "sequenceStoreId": "1234567890",
    "status": "COMPLETED",
    "statusMessage": "The job is submitted and will start soon."
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Storage」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetReadSetExportJob」を参照してください。

### get-read-set-import-job

次のコード例は、get-read-set-import-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

読み取りセットのインポートジョブを表示するには

次の get-read-set-import-job の例では、読み取りセットのインポートジョブの詳細を取得します。

```
aws omics get-read-set-import-job \
    --sequence-store-id 1234567890 \
    --id 1234567890
```

出力:

```
{
    "creationTime": "2022-11-23T01:36:38.158Z",
    "id": "1234567890",
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-serviceRole-
W8O1XMPL7QZ",
    "sequenceStoreId": "1234567890",
    "sources": [
        {
            "name": "HG00100",
            "referenceArn": "arn:aws:omics:us-
west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/reference/1234567890",
            "sampleId": "bam-sample",
            "sourceFileType": "BAM",
            "sourceFiles": {
                "source1": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/
HG00100.chrom20.ILLUMINA.bwa.GBR.low_coverage.20101123.bam",
                "source2": ""
            },
            "status": "IN_PROGRESS",
            "statusMessage": "The source job is currently in progress.",
            "subjectId": "bam-subject",
            "tags": {
                "aws:omics:sampleId": "bam-sample",
                "aws:omics:subjectId": "bam-subject"
            }
        },
        {
            "name": "HG00146",
            "referenceArn": "arn:aws:omics:us-
west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/reference/1234567890",
            "sampleId": "fastq-sample",
            "sourceFileType": "FASTQ",
            "sourceFiles": {
                "source1": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/
SRR233106_1.filt.fastq.gz",
                "source2": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/
SRR233106_2.filt.fastq.gz"
```

```
            },
            "status": "IN_PROGRESS",
            "statusMessage": "The source job is currently in progress.",
            "subjectId": "fastq-subject",
            "tags": {
                "aws:omics:sampleId": "fastq-sample",
                "aws:omics:subjectId": "fastq-subject"
            }
        },
        {
            "name": "HG00096",
            "referenceArn": "arn:aws:omics:us-
west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/reference/1234567890",
            "sampleId": "cram-sample",
            "sourceFileType": "CRAM",
            "sourceFiles": {
                "source1": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/
HG00096.alt_bwamem_GRCh38DH.20150718.GBR.low_coverage.cram",
                "source2": ""
            },
            "status": "IN_PROGRESS",
            "statusMessage": "The source job is currently in progress.",
            "subjectId": "cram-subject",
            "tags": {
                "aws:omics:sampleId": "cram-sample",
                "aws:omics:subjectId": "cram-subject"
            }
        }
    ],
    "status": "IN_PROGRESS",
    "statusMessage": "The job is currently in progress."
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Storage」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetReadSetImportJob」を参照してください。

### get-read-set-metadata

次のコード例は、get-read-set-metadata を使用する方法を示しています。

AWS CLI

読み取りセットを表示するには

次の get-read-set-metadata の例では、読み取りセットのファイルの詳細を取得します。

```
aws omics get-read-set-metadata \
    --sequence-store-id 1234567890 \
    --id 1234567890
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:sequenceStore/1234567890/
readSet/1234567890",
    "creationTime": "2022-11-23T21:55:00.515Z",
    "fileType": "FASTQ",
    "files": {
        "source1": {
            "contentLength": 310054739,
            "partSize": 104857600,
            "totalParts": 3
        },
        "source2": {
            "contentLength": 307846621,
            "partSize": 104857600,
            "totalParts": 3
        }
    },
    "id": "1234567890",
    "name": "HG00146",
    "referenceArn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/
reference/1234567890",
    "sampleId": "fastq-sample",
    "sequenceInformation": {
        "alignment": "UNALIGNED",
        "totalBaseCount": 677717384,
        "totalReadCount": 8917334
    },
    "sequenceStoreId": "1234567890",
    "status": "ACTIVE",
    "subjectId": "fastq-subject"
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Storage」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetReadSetMetadata」を参照してください。

### get-read-set

次のコード例は、get-read-set を使用する方法を示しています。

AWS CLI

読み取りセットをダウンロードするには

次の get-read-set の例では、読み取りセットのパート 3 を 1234567890.3.bam としてダウンロードします。

```
aws omics get-read-set \
    --sequence-store-id 1234567890 \
    --id 1234567890 \
    --part-number 3  1234567890.3.bam
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Storage」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetReadSet」を参照してください。

### get-reference-import-job

次のコード例は、get-reference-import-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

参照インポートジョブを表示するには

次の get-reference-import-job の例では、参照インポートジョブの詳細を取得します。

```
aws omics get-reference-import-job \
    --reference-store-id 1234567890 \
```

```
    --id 1234567890
```

出力:

```
{
    "creationTime": "2022-11-22T22:25:41.124Z",
    "id": "1234567890",
    "referenceStoreId": "1234567890",
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-serviceRole-
W8O1XMPL7QZ",
    "sources": [
        {
            "name": "assembly-38",
            "sourceFile": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/
Homo_sapiens_assembly38.fasta",
            "status": "IN_PROGRESS",
            "statusMessage": "The source job is currently in progress."
        }
    ],
    "status": "IN_PROGRESS",
    "statusMessage": "The job is currently in progress."
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Storage」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetReferenceImportJob」を参照してください。

### get-reference-metadata

次のコード例は、get-reference-metadata を使用する方法を示しています。

AWS CLI

参照を表示するには

次の get-reference-metadata の例では、参照の詳細を取得します。

```
aws omics get-reference-metadata \
    --reference-store-id 1234567890 \
    --id 1234567890
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/
reference/1234567890",
    "creationTime": "2022-11-22T22:27:09.033Z",
    "files": {
        "index": {
            "contentLength": 160928,
            "partSize": 104857600,
            "totalParts": 1
        },
        "source": {
            "contentLength": 3249912778,
            "partSize": 104857600,
            "totalParts": 31
        }
    },
    "id": "1234567890",
    "md5": "7ff134953dcca8c8997453bbb80b6b5e",
    "name": "assembly-38",
    "referenceStoreId": "1234567890",
    "status": "ACTIVE",
    "updateTime": "2022-11-22T22:27:09.033Z"
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Storage」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetReferenceMetadata」を参照してください。

### get-reference-store

次のコード例は、get-reference-store を使用する方法を示しています。

AWS CLI

参照ストアを表示するには

次の get-reference-store の例では、参照ストアの詳細を取得します。

```
aws omics get-reference-store \
```

```
    --id 1234567890
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:referenceStore/1234567890",
    "creationTime": "2022-09-23T23:27:20.364Z",
    "id": "1234567890",
    "name": "my-rstore-0"
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Storage」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetReferenceStore」を参照してください。

### get-reference

次のコード例は、get-reference を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ゲノム参照をダウンロードするには

次の get-reference の例では、ゲノムのパート 1 を hg38.1.fa としてダウンロードします。

```
aws omics get-reference \
    --reference-store-id 1234567890 \
    --id 1234567890 \
    --part-number 1 hg38.1.fa
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Storage」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetReference」を参照してください。

### get-run-group

次のコード例は、get-run-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

実行グループを表示するには

次の get-run-group の例では、実行グループの詳細を取得します。

```
aws omics get-run-group \
    --id 1234567
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:runGroup/1234567",
    "creationTime": "2022-12-01T00:58:42.915219Z",
    "id": "1234567",
    "maxCpus": 20,
    "maxDuration": 600,
    "name": "cram-convert",
    "tags": {}
}
```

詳細については、「AWS HealthOmics ユーザーガイド」の「Creating run groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRunGroup」を参照してください。

### get-run-task

次のコード例は、get-run-task を使用する方法を示しています。

AWS CLI

タスクを表示するには

次の get-run-task の例では、ワークフロータスクの詳細を取得します。

```
aws omics get-run-task \
    --id 1234567 \
    --task-id 1234567
```

出力:

```
{
    "cpus": 1,
    "creationTime": "2022-11-30T23:13:00.718651Z",
    "logStream": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-group:/aws/omics/
WorkflowLog:log-stream:run/1234567/task/1234567",
    "memory": 15,
    "name": "CramToBamTask",
    "startTime": "2022-11-30T23:17:47.016Z",
    "status": "COMPLETED",
    "stopTime": "2022-11-30T23:18:21.503Z",
    "taskId": "1234567"
}
```

詳細については、「AWS HealthOmics ユーザーガイド」の「Task lifecycle in a HealthOmics run」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRunTask」を参照してください。

### get-run

次のコード例は、get-run を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワークフローの実行を表示するには

次の get-run の例では、ワークフロー実行の詳細を取得します。

```
aws omics get-run \
    --id 1234567
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:run/1234567",
    "creationTime": "2022-11-30T22:58:22.615865Z",
    "digest":
 "sha256:c54bxmpl742dcc26f7fa1f10e37550ddd8f251f418277c0a58e895b801ed28cf",
    "id": "1234567",
    "name": "cram-to-bam",
```

```
    "outputUri": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/workflow-output/",
    "parameters": {
        "ref_dict": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/
Homo_sapiens_assembly38.dict",
        "ref_fasta_index": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/
Homo_sapiens_assembly38.fasta.fai",
        "ref_fasta": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/
Homo_sapiens_assembly38.fasta",
        "sample_name": "NA12878",
        "input_cram": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/NA12878.cram"
    },
    "resourceDigests": {
        "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/Homo_sapiens_assembly38.fasta.fai":
 "etag:f76371b113734a56cde236bc0372de0a",
        "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/Homo_sapiens_assembly38.dict":
 "etag:3884c62eb0e53fa92459ed9bff133ae6",
        "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/Homo_sapiens_assembly38.fasta":
 "etag:e307d81c605fb91b7720a08f00276842-388",
        "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/NA12878.cram":
 "etag:a9f52976381286c6143b5cc681671ec6"
    },
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-serviceRole-
W8O1XMPL7QZ",
    "startedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/laptop-2020",
    "status": "STARTING",
    "tags": {},
    "workflowId": "1234567",
    "workflowType": "PRIVATE"
}
```

詳細については、「AWS HealthOmics ユーザーガイド」の「Run lifecycle in a workflow」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRun」を参照してください。

### get-sequence-store

次のコード例は、get-sequence-store を使用する方法を示しています。

AWS CLI

シーケンスストアを表示するには

次の get-sequence-store の例では、ID 1234567890 のシーケンスストアの詳細を取得します。

```
aws omics get-sequence-store \
    --id 1234567890
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:omics:us-east-1:123456789012:sequenceStore/1234567890",
    "creationTime": "2022-11-23T19:55:48.376Z",
    "id": "1234567890",
    "name": "my-seq-store"
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Storage」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSequenceStore」を参照してください。

### get-share

次のコード例は、get-share を使用する方法を示しています。

AWS CLI

HealthOmics 分析データの共有に関するメタデータを取得するには

次の get-share の例では、分析データのクロスアカウント共有のメタデータを取得します。

```
aws omics get-share \
    --share-id "495c21bedc889d07d0ab69d710a6841e-dd75ab7a1a9c384fa848b5bd8e5a7e0a"
```

出力:

```
{
    "share": {
        "shareId": "495c21bedc889d07d0ab69d710a6841e-
dd75ab7a1a9c384fa848b5bd8e5a7e0a",
```

```
        "name": "my_Share-123",
        "resourceArn": "arn:aws:omics:us-west-2:555555555555:variantStore/
omics_dev_var_store",
        "principalSubscriber": "123456789012",
        "ownerId": "555555555555",
        "status": "PENDING"
    }
}
```

詳細については、「AWS HealthOmics User Guide」の「Cross-account sharing」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetShare」を参照してください。

### get-variant-import-job

次のコード例は、get-variant-import-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バリアントインポートジョブを表示するには

次の get-variant-import-job の例では、バリアントインポートジョブの詳細を取得します。

```
aws omics get-variant-import-job \
    --job-id edd7b8ce-xmpl-47e2-bc99-258cac95a508
```

出力:

```
{
    "creationTime": "2022-11-23T22:42:50.037812Z",
    "destinationName": "my_var_store",
    "id": "edd7b8ce-xmpl-47e2-bc99-258cac95a508",
    "items": [
        {
            "jobStatus": "IN_PROGRESS",
            "source": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/
Homo_sapiens_assembly38.known_indels.vcf.gz"
        }
```

```
    ],
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-serviceRole-
W8O1XMPL7QZ",
    "runLeftNormalization": false,
    "status": "IN_PROGRESS",
    "updateTime": "2022-11-23T22:43:05.898309Z"
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Analytics」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetVariantImportJob」を参照してください。

### get-variant-store

次のコード例は、get-variant-store を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バリアントストアを表示するには

次の get-variant-store の例では、バリアントストアの詳細を取得します。

```
aws omics get-variant-store \
    --name my_var_store
```

出力:

```
{
    "creationTime": "2022-11-23T22:09:07.534499Z",
    "id": "02dexmplcfdd",
    "name": "my_var_store",
    "reference": {
        "referenceArn": "arn:aws:omics:us-
west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/reference/1234567890"
    },
    "status": "CREATING",
    "storeArn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:variantStore/my_var_store",
    "storeSizeBytes": 0,
    "tags": {},
    "updateTime": "2022-11-23T22:09:24.931711Z"
```

```
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Analytics」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetVariantStore」を参照してください。

### get-workflow

次のコード例は、get-workflow を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワークフローを表示するには

次の get-workflow の例では、ID 1234567 のワークフローの詳細を取得します。

```
aws omics get-workflow \
    --id 1234567
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:workflow/1234567",
    "creationTime": "2022-11-30T22:33:16.225368Z",
    "digest":
 "sha256:c54bxmpl742dcc26f7fa1f10e37550ddd8f251f418277c0a58e895b801ed28cf",
    "engine": "WDL",
    "id": "1234567",
    "main": "workflow-crambam.wdl",
    "name": "cram-converter",
    "parameterTemplate": {
        "ref_dict": {
            "description": "dictionary file for 'ref_fasta'"
        },
        "ref_fasta_index": {
            "description": "Index of the reference genome fasta file"
        },
        "ref_fasta": {
            "description": "Reference genome fasta file"
        },
```

```
        "input_cram": {
            "description": "The Cram file to convert to BAM"
        },
        "sample_name": {
            "description": "The name of the input sample, used to name the output
 BAM"
        }
    },
    "status": "ACTIVE",
    "statusMessage": "workflow-crambam.wdl\n    workflow CramToBamFlow\n
 call CramToBamTask\n        call ValidateSamFile\n    task CramToBamTask\n    task
 ValidateSamFile\n",
    "tags": {},
    "type": "PRIVATE"
}
```

詳細については、「AWS HealthOmics ユーザーガイド」の「Creating private workflows」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetWorkflow」を参照してください。

### `list-annotation-import-jobs`

次のコード例は、`list-annotation-import-jobs` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

注釈インポートジョブのリストを取得するには

次の `list-annotation-import-jobs` は、注釈インポートジョブのリストを取得します。

```
aws omics list-annotation-import-jobs
```

出力:

```
{
    "annotationImportJobs": [
        {
            "creationTime": "2022-11-30T01:39:41.478294Z",
            "destinationName": "gff_ann_store",
            "id": "18a9e792-xmpl-4869-a105-e5b602900444",
```

```
            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-
serviceRole-W8O1XMPL7QZ",
            "runLeftNormalization": false,
            "status": "COMPLETED",
            "updateTime": "2022-11-30T01:47:09.145178Z"
        },
        {
            "creationTime": "2022-11-30T00:45:58.007838Z",
            "destinationName": "my_ann_store",
            "id": "4e9eafc8-xmpl-431e-a0b2-3bda27cb600a",
            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-
serviceRole-W8O1XMPL7QZ",
            "runLeftNormalization": false,
            "status": "FAILED",
            "updateTime": "2022-11-30T00:47:01.706325Z"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Analytics」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAnnotationImportJobs」を参照してください。

### `list-annotation-store-versions`

次のコード例は、`list-annotation-store-versions` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

注釈ストアのすべてのバージョンを一覧表示するには

次の `list-annotation-store-versions` の例では、注釈ストアが存在するすべてのバージョンを一覧表示します。

```
aws omics list-annotation-store-versions \
    --name my_annotation_store
```

出力:

```
{
```

```
    "annotationStoreVersions": [
        {
        "storeId": "4934045d1c6d",
        "id": "2a3f4a44aa7b",
        "status": "CREATING",
        "versionArn": "arn:aws:omics:us-west-2:555555555555:annotationStore/
my_annotation_store/version/my_version_2",
        "name": "my_annotation_store",
        "versionName": "my_version_2",
        "creation Time": "2023-07-21T17:20:59.380043+00:00",
        "versionSizeBytes": 0
},
{
     "storeId": "4934045d1c6d",
     "id": "4934045d1c6d",
     "status": "ACTIVE",
     "versionArn": "arn:aws:omics:us-west-2:555555555555:annotationStore/
my_annotation_store/version/my_version_1",
     "name": "my_annotation_store",
     "versionName": "my_version_1",
     "creationTime": "2023-07-21T17:15:49.251040+00:00",
     "updateTime": "2023-07-21T17:15:56.434223+00:00",
     "statusMessage": "",
     "versionSizeBytes": 0
     }

}
```

詳細については、「AWS HealthOmics User Guide」の「Creating new versions of annotation stores」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAnnotationStoreVersions」を参照してください。

### `list-annotation-stores`

次のコード例は、`list-annotation-stores` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

注釈ストアのリストを取得するには

次の `list-annotation-stores` の例では、注釈ストアのリストを取得します。

```
aws omics list-annotation-stores
```

出力:

```
{
    "annotationStores": [
        {
            "creationTime": "2022-11-23T22:48:39.226492Z",
            "id": "0a91xmplc71f",
            "name": "my_ann_store",
            "reference": {
                "referenceArn": "arn:aws:omics:us-
west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/reference/1234567890"
            },
            "status": "ACTIVE",
            "statusMessage": "",
            "storeArn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:annotationStore/
my_ann_store",
            "storeFormat": "VCF",
            "storeSizeBytes": 0,
            "updateTime": "2022-11-23T22:53:27.372840Z"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Analytics」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAnnotationStores」を参照してください。

### `list-multipart-read-set-uploads`

次のコード例は、`list-multipart-read-set-uploads` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのマルチパート読み取りセットのアップロードとそのステータスを一覧表示するには

次の `list-multipart-read-set-uploads` の例では、すべてのマルチパート読み取りセットのアップロードとそのステータスを一覧表示します。

```
aws omics list-multipart-read-set-uploads \
    --sequence-store-id 0123456789
```

出力:

```
{
"uploads":
    [
        {
           "sequenceStoreId": "0123456789",
           "uploadId": "8749584421",
           "sourceFileType": "FASTQ",
            "subjectId": "mySubject",
            "sampleId": "mySample",
            "generatedFrom": "1000 Genomes",
            "name": "HG00146",
            "description": "FASTQ for HG00146",
            "creationTime": "2023-11-29T19:22:51.349298+00:00"
        },
        {
            "sequenceStoreId": "0123456789",
            "uploadId": "5290538638",
            "sourceFileType": "BAM",
            "subjectId": "mySubject",
            "sampleId": "mySample",
            "generatedFrom": "1000 Genomes",
            "referenceArn": "arn:aws:omics:us-
west-2:845448930428:referenceStore/8168613728/reference/2190697383",
            "name": "HG00146",
            "description": "BAM for HG00146",
            "creationTime": "2023-11-29T19:23:33.116516+00:00"
        },
        {
            "sequenceStoreId": "0123456789",
            "uploadId": "4174220862",
            "sourceFileType": "BAM",
            "subjectId": "mySubject",
            "sampleId": "mySample",
            "generatedFrom": "1000 Genomes",
            "referenceArn": "arn:aws:omics:us-
west-2:845448930428:referenceStore/8168613728/reference/2190697383",
            "name": "HG00147",
            "description": "BAM for HG00147",
```

```
            "creationTime": "2023-11-29T19:23:47.007866+00:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS HealthOmics User Guide」の「Direct upload to a sequence store」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListMultipartReadSetUploads」を参照してください。

### list-read-set-activation-jobs

次のコード例は、list-read-set-activation-jobs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

読み取りセットのアクティベーションジョブのリストを取得するには

次の list-read-set-activation-jobs の例では、ID 1234567890 のシーケンスストアのアクティベーションジョブのリストを取得します。

```
aws omics list-read-set-activation-jobs \
    --sequence-store-id 1234567890
```

出力:

```
{
    "activationJobs": [
        {
            "completionTime": "2022-12-06T22:33:42.828Z",
            "creationTime": "2022-12-06T22:32:45.213Z",
            "id": "1234567890",
            "sequenceStoreId": "1234567890",
            "status": "COMPLETED"
        },
        {
            "creationTime": "2022-12-06T22:35:10.100Z",
            "id": "1234567890",
            "sequenceStoreId": "1234567890",
            "status": "IN_PROGRESS"
```

```
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Storage」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListReadSetActivationJobs」を参照してください。

### `list-read-set-export-jobs`

次のコード例は、`list-read-set-export-jobs` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

読み取りセットのエクスポートジョブのリストを取得するには

次の `list-read-set-export-jobs` の例では、ID 1234567890 のシーケンスストアのエクスポートジョブのリストを取得します。

```
aws omics list-read-set-export-jobs \
    --sequence-store-id 1234567890
```

出力:

```
{
    "exportJobs": [
        {
            "completionTime": "2022-12-06T22:39:14.491Z",
            "creationTime": "2022-12-06T22:37:18.612Z",
            "destination": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/read-set-export/",
            "id": "1234567890",
            "sequenceStoreId": "1234567890",
            "status": "COMPLETED"
        },
        {
            "creationTime": "2022-12-06T22:38:04.871Z",
            "destination": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/read-set-export/",
            "id": "1234567890",
            "sequenceStoreId": "1234567890",
```

```
            "status": "IN_PROGRESS"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Storage」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListReadSetExportJobs」を参照してください。

### list-read-set-import-jobs

次のコード例は、list-read-set-import-jobs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

読み取りセットインポートジョブのリストを取得するには

次の list-read-set-import-jobs の例では、ID 1234567890 のシーケンスストアのインポートジョブのリストを取得します。

```
aws omics list-read-set-import-jobs \
    --sequence-store-id 1234567890
```

出力:

```
{
    "importJobs": [
        {
            "completionTime": "2022-11-29T18:17:49.244Z",
            "creationTime": "2022-11-29T17:32:47.700Z",
            "id": "1234567890",
            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-
serviceRole-W8O1XMPL7QZ",
            "sequenceStoreId": "1234567890",
            "status": "COMPLETED"
        },
        {
            "completionTime": "2022-11-23T22:01:34.090Z",
            "creationTime": "2022-11-23T21:52:43.289Z",
            "id": "1234567890",
```

```
            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-
serviceRole-W8O1XMPL7QZ",
            "sequenceStoreId": "1234567890",
            "status": "COMPLETED_WITH_FAILURES"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Storage」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListReadSetImportJobs」を参照してください。

### `list-read-set-upload-parts`

次のコード例は、`list-read-set-upload-parts` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

シーケンスストアのリクエストされたマルチパートアップロード内のすべてのパートを一覧表示するには

次の `list-read-set-upload-parts` の例では、シーケンスストアのリクエストされたマルチパートアップロードのすべてのパートを一覧表示します。

```
aws omics list-read-set-upload-parts \
    --sequence-store-id 0123456789 \
    --upload-id 1122334455 \
    --part-source SOURCE1
```

出力:

```
{
    "parts": [
        {
            "partNumber": 1,
            "partSize": 94371840,
            "file": "SOURCE1",
            "checksum":
 "984979b9928ae8d8622286c4a9cd8e99d964a22d59ed0f5722e1733eb280e635",
```

```
            "lastUpdatedTime": "2023-02-02T20:14:47.533000+00:00"
        }
        {
            "partNumber": 2,
            "partSize": 10471840,
            "file": "SOURCE1",
            "checksum":
 "984979b9928ae8d8622286c4a9cd8e99d964a22d59ed0f5722e1733eb280e635",
            "lastUpdatedTime": "2023-02-02T20:14:47.533000+00:00"
        }
      ]

}
```

詳細については、「AWS HealthOmics User Guide」の「Direct upload to a sequence store」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListReadSetUploadParts」を参照してください。

### `list-read-sets`

次のコード例は、`list-read-sets` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

読み取りセットのリストを取得するには

次の `list-read-sets` の例では、ID 1234567890 のシーケンスストアの読み取りセットのリストを取得します。

```
aws omics list-read-sets \
    --sequence-store-id 1234567890
```

出力:

```
{
    "readSets": [
        {
            "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:sequenceStore/1234567890/
readSet/1234567890",
```

```
            "creationTime": "2022-11-23T21:55:00.515Z",
            "fileType": "FASTQ",
            "id": "1234567890",
            "name": "HG00146",
            "referenceArn": "arn:aws:omics:us-
west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/reference/1234567890",
            "sampleId": "fastq-sample",
            "sequenceStoreId": "1234567890",
            "status": "ACTIVE",
            "subjectId": "fastq-subject"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Storage」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListReadSets」を参照してください。

### `list-reference-import-jobs`

次のコード例は、`list-reference-import-jobs` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

参照インポートジョブのリストを取得するには

次の `list-reference-import-jobs` の例では、ID 1234567890 の参照ストアの参照インポートジョブのリストを取得します。

```
aws omics list-reference-import-jobs \
    --reference-store-id 1234567890
```

出力:

```
{
    "importJobs": [
        {
            "completionTime": "2022-11-23T19:54:58.204Z",
            "creationTime": "2022-11-23T19:53:20.729Z",
```

```
            "id": "1234567890",
            "referenceStoreId": "1234567890",
            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-
serviceRole-W8O1XMPL7QZ",
            "status": "COMPLETED"
        },
        {
            "creationTime": "2022-11-23T20:34:03.250Z",
            "id": "1234567890",
            "referenceStoreId": "1234567890",
            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-
serviceRole-W8O1XMPL7QZ",
            "status": "IN_PROGRESS"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Storage」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListReferenceImportJobs」を参照してください。

### `list-reference-stores`

次のコード例は、`list-reference-stores` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

参照ストアのリストを取得するには

次の `list-reference-stores` の例では、参照ストアのリストを取得します。

```
aws omics list-reference-stores
```

出力:

```
{
    "referenceStores": [
        {
            "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:referenceStore/1234567890",
            "creationTime": "2022-11-22T22:13:25.947Z",
```

```
            "id": "1234567890",
            "name": "my-ref-store"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Storage」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListReferenceStores」を参照してください。

### `list-references`

次のコード例は、`list-references` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

参照のリストを取得するには

次の `list-references` の例では、ID 1234567890 の参照ストアのゲノム参照のリストを取得します。

```
aws omics list-references \
    --reference-store-id 1234567890
```

出力:

```
{
    "references": [
        {
            "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/
reference/1234567890",
            "creationTime": "2022-11-22T22:27:09.033Z",
            "id": "1234567890",
            "md5": "7ff134953dcca8c8997453bbb80b6b5e",
            "name": "assembly-38",
            "referenceStoreId": "1234567890",
            "status": "ACTIVE",
            "updateTime": "2022-11-22T22:27:09.033Z"
        }
```

```
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Storage」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListReferences」を参照してください。

### `list-run-groups`

次のコード例は、`list-run-groups` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

実行グループのリストを取得するには

次の `list-run-groups` の例では、実行グループのリストを取得します。

```
aws omics list-run-groups
```

出力:

```
{
    "items": [
        {
            "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:runGroup/1234567",
            "creationTime": "2022-12-01T00:58:42.915219Z",
            "id": "1234567",
            "maxCpus": 20,
            "maxDuration": 600,
            "name": "cram-convert"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS HealthOmics ユーザーガイド」の「Creating run groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListRunGroups」を参照してください。

### list-run-tasks

次のコード例は、list-run-tasks を使用する方法を示しています。

AWS CLI

タスクのリストを取得するには

次の list-run-tasks の例では、ワークフロー実行のタスクのリストを取得します。

```
aws omics list-run-tasks \
    --id 1234567
```

出力:

```
{
    "items": [
        {
            "cpus": 1,
            "creationTime": "2022-11-30T23:13:00.718651Z",
            "memory": 15,
            "name": "CramToBamTask",
            "startTime": "2022-11-30T23:17:47.016Z",
            "status": "COMPLETED",
            "stopTime": "2022-11-30T23:18:21.503Z",
            "taskId": "1234567"
        },
        {
            "cpus": 1,
            "creationTime": "2022-11-30T23:18:32.315606Z",
            "memory": 4,
            "name": "ValidateSamFile",
            "startTime": "2022-11-30T23:23:40.165Z",
            "status": "COMPLETED",
            "stopTime": "2022-11-30T23:24:14.766Z",
            "taskId": "1234567"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS HealthOmics ユーザーガイド」の「Task lifecycle in a HealthOmics run」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListRunTasks」を参照してください。

### list-runs

次のコード例は、list-runs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワークフロー実行のリストを取得するには

次の list-runs の例では、ワークフロー実行のリストを取得します。

```
aws omics list-runs
```

出力:

```
{
    "items": [
        {
            "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:run/1234567",
            "creationTime": "2022-12-02T23:20:01.202074Z",
            "id": "1234567",
            "name": "cram-to-bam",
            "priority": 1,
            "startTime": "2022-12-02T23:29:18.115Z",
            "status": "COMPLETED",
            "stopTime": "2022-12-02T23:57:54.428812Z",
            "storageCapacity": 10,
            "workflowId": "1234567"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:run/1234567",
            "creationTime": "2022-12-03T00:16:57.180066Z",
            "id": "1234567",
            "name": "cram-to-bam",
            "priority": 1,
            "startTime": "2022-12-03T00:26:50.233Z",
            "status": "FAILED",
            "stopTime": "2022-12-03T00:37:21.451340Z",
            "storageCapacity": 10,
            "workflowId": "1234567"
```

```
        },
        {
            "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:run/1234567",
            "creationTime": "2022-12-05T17:57:08.444817Z",
            "id": "1234567",
            "name": "cram-to-bam",
            "status": "STARTING",
            "workflowId": "1234567"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS HealthOmics ユーザーガイド」の「Run lifecycle in a workflow」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListRuns」を参照してください。

### `list-sequence-stores`

次のコード例は、`list-sequence-stores` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

シーケンスストアのリストを取得するには

次の `list-sequence-stores` の例では、シーケンスストアのリストを取得します。

```
aws omics list-sequence-stores
```

出力:

```
{
    "sequenceStores": [
        {
            "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:sequenceStore/1234567890",
            "creationTime": "2022-11-23T01:24:33.629Z",
            "id": "1234567890",
            "name": "my-seq-store"
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Storage」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListSequenceStores」を参照してください。

### `list-shares`

次のコード例は、`list-shares` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

HealthOmics 分析データの使用可能な共有を一覧表示するには

次の `list-shares` の例では、リソース所有者用に作成されたすべての共有を一覧表示します。

```
aws omics list-shares \
    --resource-owner SELF
```

出力:

```
{
    "shares": [
        {
            "shareId": "595c1cbd-a008-4eca-a887-954d30c91c6e",
            "name": "myShare",
            "resourceArn": "arn:aws:omics:us-west-2:555555555555:variantStore/
store_1",
            "principalSubscriber": "123456789012",
            "ownerId": "555555555555",
            "status": "PENDING"
        }
        {
            "shareId": "39b65d0d-4368-4a19-9814-b0e31d73c10a",
            "name": "myShare3456",
            "resourceArn": "arn:aws:omics:us-west-2:555555555555:variantStore/
store_2",
            "principalSubscriber": "123456789012",
            "ownerId": "555555555555",
```

```
            "status": "ACTIVE"
        },
        {
            "shareId": "203152f5-eef9-459d-a4e0-a691668d44ef",
            "name": "myShare4",
            "resourceArn": "arn:aws:omics:us-west-2:555555555555:variantStore/
store_3",
            "principalSubscriber": "123456789012",
            "ownerId": "555555555555",
            "status": "ACTIVE"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS HealthOmics User Guide」の「Cross-account sharing」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListShares」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

タグのリストを取得するには

次の list-tags-for-resource の例では、ID 1234567 のワークフローのタグのリストを取得します。

```
aws omics list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:workflow/1234567
```

出力:

```
{
    "tags": {
        "department": "analytics"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Amazon Omics リソースにタグを付ける」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### list-variant-import-jobs

次のコード例は、list-variant-import-jobs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バリアントインポートジョブのリストを取得するには

次の list-variant-import-jobs の例では、バリアントインポートジョブのリストを取得します。

```
aws omics list-variant-import-jobs
```

出力:

```
{
    "variantImportJobs": [
        {
            "creationTime": "2022-11-23T22:47:02.514002Z",
            "destinationName": "my_var_store",
            "id": "69cb65d6-xmpl-4a4a-9025-4565794b684e",
            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-
serviceRole-W8O1XMPL7QZ",
            "runLeftNormalization": false,
            "status": "COMPLETED",
            "updateTime": "2022-11-23T22:49:17.976597Z"
        },
        {
            "creationTime": "2022-11-23T22:42:50.037812Z",
            "destinationName": "my_var_store",
            "id": "edd7b8ce-xmpl-47e2-bc99-258cac95a508",
            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-
serviceRole-W8O1XMPL7QZ",
            "runLeftNormalization": false,
            "status": "COMPLETED",
            "updateTime": "2022-11-23T22:45:26.009880Z"
        }
```

```
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Analytics」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListVariantImportJobs」を参照してください。

### list-variant-stores

次のコード例は、list-variant-stores を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バリアントストアのリストを取得するには

次の list-variant-stores の例では、バリアントストアのリストを取得します。

```
aws omics list-variant-stores
```

出力:

```
{
    "variantStores": [
        {
            "creationTime": "2022-11-23T22:09:07.534499Z",
            "id": "02dexmplcfdd",
            "name": "my_var_store",
            "reference": {
                "referenceArn": "arn:aws:omics:us-
west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/reference/1234567890"
            },
            "status": "CREATING",
            "storeArn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:variantStore/
my_var_store",
            "storeSizeBytes": 0,
            "updateTime": "2022-11-23T22:09:24.931711Z"
        },
        {
            "creationTime": "2022-09-23T23:00:09.140265Z",
            "id": "8777xmpl1a24",
```

```
            "name": "myvstore0",
            "status": "ACTIVE",
            "storeArn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:variantStore/
myvstore0",
            "storeSizeBytes": 0,
            "updateTime": "2022-09-23T23:03:26.013220Z"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Analytics」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListVariantStores」を参照してください。

### `list-workflows`

次のコード例は、`list-workflows` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワークフローのリストを取得するには

次の `list-workflows` の例では、ワークフローのリストを取得します。

```
aws omics list-workflows
```

出力:

```
{
    "items": [
        {
            "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:workflow/1234567",
            "creationTime": "2022-09-23T23:08:22.041227Z",
            "digest": "nSCNo/qMWFxmplXpUdokXJnwgneOaxyyc2YOxVxrJTE=",
            "id": "1234567",
            "name": "my-wkflow-0",
            "status": "ACTIVE",
            "type": "PRIVATE"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:workflow/1234567",
```

```
            "creationTime": "2022-11-30T22:33:16.225368Z",
            "digest":
 "sha256:c54bxmpl742dcc26f7fa1f10e37550ddd8f251f418277c0a58e895b801ed28cf",
            "id": "1234567",
            "name": "cram-converter",
            "status": "ACTIVE",
            "type": "PRIVATE"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS HealthOmics ユーザーガイド」の「Creating private workflows」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListWorkflows」を参照してください。

### `start-annotation-import-job`

次のコード例は、`start-annotation-import-job` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

注釈をインポートするには

次の `start-annotation-import-job` の例では、Amazon S3 から注釈をインポートします。

```
aws omics start-annotation-import-job \
    --destination-name tsv_ann_store \
    --no-run-left-normalization \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-serviceRole-
W801XMPL7QZ \
    --items source=s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/targetedregions.bed.gz
```

出力:

```
{
    "jobId": "984162c7-xmpl-4d23-ab47-286f7950bfbf"
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Analytics」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartAnnotationImportJob」を参照してください。

### start-read-set-activation-job

次のコード例は、start-read-set-activation-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アーカイブされた読み取りセットをアクティブ化するには

次の start-read-set-activation-job の例では、2 つの読み取りセットをアクティブ化します。

```
aws omics start-read-set-activation-job \
    --sequence-store-id 1234567890 \
    --sources readSetId=1234567890 readSetId=1234567890
```

出力:

```
{
    "creationTime": "2022-12-06T22:35:10.100Z",
    "id": "1234567890",
    "sequenceStoreId": "1234567890",
    "status": "SUBMITTED"
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Storage」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartReadSetActivationJob」を参照してください。

### start-read-set-export-job

次のコード例は、start-read-set-export-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

読み取りセットをエクスポートするには

次の start-read-set-export-job の例では、2 つの読み取りセットを Amazon S3 にエクスポートします。

```
   aws omics start-read-set-export-job \
       --sequence-store-id 1234567890 \
       --sources readSetId=1234567890 readSetId=1234567890 \
       --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-serviceRole-
W8O1XMPL7QZ
\
       --destination s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/read-set-export/
```

出力:

```
{
    "creationTime": "2022-12-06T22:37:18.612Z",
    "destination": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/read-set-export/",
    "id": "1234567890",
    "sequenceStoreId": "1234567890",
    "status": "SUBMITTED"
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Storage」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartReadSetExportJob」を参照してください。

### start-read-set-import-job

次のコード例は、start-read-set-import-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

読み取りセットをインポートするには

次の start-read-set-import-job の例では、読み取りセットをインポートします。

```
aws omics start-read-set-import-job \
    --sequence-store-id 1234567890 \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-serviceRole-
W8O1XMPL7QZ \
    --sources file://readset-sources.json
```

readset-sources.json は、次のコンテンツを含む JSON ドキュメントです。

```
[
    {
        "sourceFiles":
        {
            "source1": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/
HG00100.chrom20.ILLUMINA.bwa.GBR.low_coverage.20101123.bam"
        },
        "sourceFileType": "BAM",
        "subjectId": "bam-subject",
        "sampleId": "bam-sample",
        "referenceArn": "arn:aws:omics:us-
west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/reference/1234567890",
        "name": "HG00100"
    }
]
```

出力:

```
{
    "creationTime": "2022-11-23T01:36:38.158Z",
    "id": "1234567890",
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-serviceRole-
W8O1XMPL7QZ",
    "sequenceStoreId": "1234567890",
    "status": "SUBMITTED"
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Storage」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartReadSetImportJob」を参照してください。

### start-reference-import-job

次のコード例は、start-reference-import-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

参照ゲノムをインポートするには

次の start-reference-import-job の例では、Amazon S3 から参照ゲノムをインポートします。

```
aws omics start-reference-import-job \
    --reference-store-id 1234567890 \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-serviceRole-W8O1XMPL7QZ \
    --sources sourceFile=s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/Homo_sapiens_assembly38.fasta,name=assembly-38
```

出力:

```
{
    "creationTime": "2022-11-22T22:25:41.124Z",
    "id": "1234567890",
    "referenceStoreId": "1234567890",
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-serviceRole-W8O1XMPL7QZ",
    "status": "SUBMITTED"
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Storage」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartReferenceImportJob」を参照してください。

### start-run

次のコード例は、start-run を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワークフローを実行するには

次の start-run の例では、ID 1234567 のワークフローを実行します。

```
aws omics start-run \
    --workflow-id 1234567 \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-serviceRole-W8O1XMPL7QZ \
```

```
    --name 'cram-to-bam' \
    --output-uri s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/workflow-output/ \
    --run-group-id 1234567 \
    --priority 1 \
    --storage-capacity 10 \
    --log-level ALL \
    --parameters file://workflow-inputs.json
```

workflow-inputs.json は、次のコンテンツを含む JSON ドキュメントです。

```
{
    "sample_name": "NA12878",
    "input_cram": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/NA12878.cram",
    "ref_dict": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/
Homo_sapiens_assembly38.dict",
    "ref_fasta": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/
Homo_sapiens_assembly38.fasta",
    "ref_fasta_index": "omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/
Homo_sapiens_assembly38.fasta.fai"
}
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:run/1234567",
    "id": "1234567",
    "status": "PENDING",
    "tags": {}
}
```

詳細については、「AWS HealthOmics ユーザーガイド」の「Starting a run」を参照してください。

Amazon Omics からソースファイルをロードするには

サービス固有の URI を使用して、Amazon Omics Storage からソースファイルをロードすることもできます。次の workflow-inputs.json ファイルの例では、読み取りセットおよび参照ゲノムのソースに Amazon Omics URI を使用します。

```
{
    "sample_name": "NA12878",
```

```
    "input_cram": "omics://123456789012.storage.us-west-2.amazonaws.com/1234567890/
readSet/1234567890/source1",
    "ref_dict": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/
Homo_sapiens_assembly38.dict",
    "ref_fasta": "omics://123456789012.storage.us-west-2.amazonaws.com/1234567890/
reference/1234567890",
    "ref_fasta_index": "omics://123456789012.storage.us-
west-2.amazonaws.com/1234567890/reference/1234567890/index"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartRun」を参照してください。

### start-variant-import-job

次のコード例は、start-variant-import-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バリアントファイルをインポートするには

次の start-variant-import-job の例では、VCF 形式のバリアントファイルをインポートします。

```
aws omics start-variant-import-job \
    --destination-name my_var_store \
    --no-run-left-normalization  \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-serviceRole-
W801XMPL7QZ \
    --items source=s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/
Homo_sapiens_assembly38.known_indels.vcf.gz
```

出力:

```
{
    "jobId": "edd7b8ce-xmpl-47e2-bc99-258cac95a508"
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Analytics」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartVariantImportJob」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースにタグを付けるには

次の tag-resource の例では、ID 1234567 のワークフローに department タグを追加します。

```
aws omics tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:workflow/1234567 \
    --tags department=analytics
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Amazon Omics リソースにタグを付ける」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次の例では、untag-resource を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

リソースからタグを削除するには

次の untag-resource の例では、ワークフローから department タグを削除します。

```
aws omics untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:workflow/1234567 \
    --tag-keys department
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Storage」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-annotation-store

次のコード例は、update-annotation-store を使用する方法を示しています。

AWS CLI

注釈ストアを更新するには

次の update-annotation-store の例では、my_vcf_store という名前の注釈ストアの説明を更新します。

```
aws omics update-annotation-store \
    --name my_vcf_store \
    --description "VCF annotation store"
```

出力:

```
{
    "creationTime": "2022-12-05T18:00:56.101860Z",
    "description": "VCF annotation store",
    "id": "bd6axmpl2444",
    "name": "my_vcf_store",
    "reference": {
        "referenceArn": "arn:aws:omics:us-
west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/reference/1234567890"
    },
    "status": "ACTIVE",
    "storeFormat": "VCF",
    "updateTime": "2022-12-05T18:13:16.100051Z"
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Analytics」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateAnnotationStore」を参照してください。

### update-run-group

次のコード例は、update-run-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

実行グループを更新するには

次の update-run-group の例では、ID 1234567 の実行グループの設定を更新します。

```
aws omics update-run-group \
    --id 1234567 \
    --max-cpus 10
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:runGroup/1234567",
    "creationTime": "2022-12-01T00:58:42.915219Z",
    "id": "1234567",
    "maxCpus": 10,
    "maxDuration": 600,
    "name": "cram-convert",
    "tags": {}
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Workflows」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateRunGroup」を参照してください。

### update-variant-store

次のコード例は、update-variant-store を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バリアントストアを更新するには

次の update-variant-store の例では、my_var_store という名前のバリアントストアの説明を更新します。

```
aws omics update-variant-store \
    --name my_var_store \
    --description "variant store"
```

出力:

```
{
    "creationTime": "2022-11-23T22:09:07.534499Z",
    "description": "variant store",
    "id": "02dexmplcfdd",
    "name": "my_var_store",
    "reference": {
        "referenceArn": "arn:aws:omics:us-
west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/reference/1234567890"
    },
    "status": "ACTIVE",
    "updateTime": "2022-12-05T18:23:37.686402Z"
}
```

詳細については、「Amazon Omics Developer Guide」の「Omics Analytics」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateVariantStore」を参照してください。

### update-workflow

次のコード例は、update-workflow を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワークフローを更新するには

次の update-workflow の例では、ID 1234567 のワークフローの説明を更新します。

```
aws omics update-workflow \
    --id 1234567 \
    --description "copy workflow"
```

詳細については、「AWS HealthOmics ユーザーガイド」の「Creating or updating a workflow」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateWorkflow」を参照してください。

### upload-read-set-part

次のコード例は、upload-read-set-part を使用する方法を示しています。

AWS CLI

読み取りセットのパートをアップロードするには

次の upload-read-set-part の例では、読み取りセットの指定されたパートをアップロードします。

```
aws omics upload-read-set-part \
    --sequence-store-id 0123456789 \
    --upload-id 1122334455 \
    --part-source SOURCE1 \
    --part-number 1 \
    --payload /path/to/file/read_1_part_1.fastq.gz
```

出力:

```
{
    "checksum": "984979b9928ae8d8622286c4a9cd8e99d964a22d59ed0f5722e1733eb280e635"
}
```

詳細については、「AWS HealthOmics User Guide」の「Direct upload to a sequence store」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UploadReadSetPart」を参照してください。

## AWS CLI を使用した IAM の例

次のコード例は、IAM で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### add-client-id-to-open-id-connect-provider

次のコード例は、add-client-id-to-open-id-connect-provider を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Open-ID Connect (OIDC) プロバイダーにクライアント ID (対象者) を追加するには

次の add-client-id-to-open-id-connect-provider コマンドは、クライアント ID my-application-ID を server.example.com という名前の OIDC プロバイダーに追加します。

```
aws iam add-client-id-to-open-id-connect-provider \
    --client-id my-application-ID \
    --open-id-connect-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
server.example.com
```

このコマンドでは何も出力されません。

OIDC プロバイダーを作成するには、create-open-id-connect-provider コマンドを使用します。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM で OpenID Connect (OIDC) ID プロバイダーを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddClientIdToOpenIdConnectProvider」を参照してください。

### add-role-to-instance-profile

次のコード例は、add-role-to-instance-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロールをインスタンスプロファイルに追加するには

次の add-role-to-instance-profile コマンドは、S3Access という名前のロールを Webserver という名前のインスタンスプロファイルに追加します。

```
aws iam add-role-to-instance-profile \
    --role-name S3Access \
    --instance-profile-name Webserver
```

このコマンドでは何も出力されません。

インスタンスプロファイルを作成するには、create-instance-profile コマンドを使用します。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに IAM ロールを使用してアクセス許可を付与する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddRoleToInstanceProfile」を参照してください。

### add-user-to-group

次のコード例は、add-user-to-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM グループにユーザーを追加するには

次の add-user-to-group コマンドは、Bob という名前の IAM ユーザーを Admins という名前の IAM グループに追加します。

```
aws iam add-user-to-group \
    --user-name Bob \
    --group-name Admins
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーグループへのユーザーの追加と削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddUserToGroup」を参照してください。

### attach-group-policy

次のコード例は、attach-group-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

管理ポリシーを IAM グループにアタッチするには

次の attach-group-policy コマンドは、ReadOnlyAccess という名前の AWS 管理ポリシーを Finance という名前の IAM グループにアタッチします。

```
aws iam attach-group-policy \
    --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess \
    --group-name Finance
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「管理ポリシーとインラインポリシー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AttachGroupPolicy」を参照してください。

### attach-role-policy

次のコード例は、attach-role-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

管理ポリシーを IAM ロールにアタッチするには

次の attach-role-policy コマンドは、ReadOnlyAccess と呼ばれる AWS 管理ポリシー IAM ロールを ReadOnlyRole と呼ばれる IAM ロールにアタッチします。

```
aws iam attach-role-policy \
    --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess \
    --role-name ReadOnlyRole
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「管理ポリシーとインラインポリシー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AttachRolePolicy」を参照してください。

### attach-user-policy

次のコード例は、attach-user-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

管理ポリシーを IAM ユーザーにアタッチするには

次の attach-user-policy コマンドは、AdministratorAccess という名前の AWS 管理ポリシーを Alice という名前の IAM ユーザーにアタッチします。

```
aws iam attach-user-policy \
    --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess \
    --user-name Alice
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「管理ポリシーとインラインポリシー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AttachUserPolicy」を参照してください。

### change-password

次のコード例は、change-password を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ユーザーのパスワードを変更するには

IAM ユーザーのパスワードを変更するには、--cli-input-json パラメータを使用して、古いパスワードと新しいパスワードを含む JSON ファイルを渡すことをお勧めします。この方法を使用すると、英数字以外の文字を含む強力なパスワードを使用できます。英数字以外の文字を含むパスワードをコマンドラインパラメータとして渡す場合、そのパスワードの使用が難しい場合

があります。--cli-input-json パラメータを使用するには、まず次の例のように、change-password コマンドと --generate-cli-skeleton パラメータを組み合わせて使用します。

```
aws iam change-password \
    --generate-cli-skeleton > change-password.json
```

前のコマンドは change-password.json という名前の JSON ファイルを作成し、これを使用して古いパスワードと新しいパスワードを入力できます。例えば、ファイルは次のようになります。

```
{
    "OldPassword": "3s0K_;xh4~8XXI",
    "NewPassword": "]35d/{pB9Fo9wJ"
}
```

次に、パスワードを変更するには、change-password コマンドをもう一度使用します。今度は、JSON ファイルを指定する --cli-input-json パラメータを渡します。次の change-password コマンドでは、change-password.json という名前の JSON ファイルと共に --cli-input-json パラメータを使用します。

```
aws iam change-password \
    --cli-input-json file://change-password.json
```

このコマンドでは何も出力されません。

このコマンドは、IAM ユーザーのみが呼び出すことができます。AWS アカウント (ルート) 認証情報を使用してこのコマンドを呼び出すと、コマンドは InvalidUserType エラーを返します。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーが自分のパスワードを変更する方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ChangePassword」を参照してください。

### create-access-key

次のコード例は、create-access-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ユーザーのアクセスキーを作成するには

次の create-access-key コマンドは、Bob という名前の IAM ユーザーのためにアクセスキー (アクセスキー ID とシークレットアクセスキー) を作成します。

```
aws iam create-access-key \
    --user-name Bob
```

出力:

```
{
    "AccessKey": {
        "UserName": "Bob",
        "Status": "Active",
        "CreateDate": "2015-03-09T18:39:23.411Z",
        "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYzEXAMPLEKEY",
        "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
    }
}
```

シークレットアクセスキーを安全な場所に保管します。紛失した場合は回復できないため、新しいアクセスキーを作成する必要があります。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーのアクセスキーの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateAccessKey」を参照してください。

### create-account-alias

次のコード例は、create-account-alias を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントエイリアスを作成するには

次の create-account-alias コマンドは、AWS アカウントのエイリアス examplecorp を作成します。

```
aws iam create-account-alias \
    --account-alias examplecorp
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「AWS アカウント ID とそのエイリアス」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateAccountAlias」を参照してください。

### create-group

次のコード例は、create-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM グループを作成するには

次の create-group コマンドは、Admins という名前の IAM グループを作成します。

```
aws iam create-group \
    --group-name Admins
```

出力:

```
{
    "Group": {
        "Path": "/",
        "CreateDate": "2015-03-09T20:30:24.940Z",
        "GroupId": "AIDGPMS9RO4H3FEXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Admins",
        "GroupName": "Admins"
    }
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーグループの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateGroup」を参照してください。

### create-instance-profile

次のコード例は、create-instance-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスプロファイルを作成するには

次の create-instance-profile コマンドは、Webserver という名前のインスタンスプロファイルを作成します。

```
aws iam create-instance-profile \
    --instance-profile-name Webserver
```

出力:

```
{
    "InstanceProfile": {
        "InstanceProfileId": "AIPAJMBYC7DLSPEXAMPLE",
        "Roles": [],
        "CreateDate": "2015-03-09T20:33:19.626Z",
        "InstanceProfileName": "Webserver",
        "Path": "/",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/Webserver"
    }
}
```

インスタンスプロファイルにロールを追加するには、add-role-to-instance-profile コマンドを使用します。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに IAM ロールを使用してアクセス許可を付与する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateInstanceProfile」を参照してください。

### create-login-profile

次のコード例は、create-login-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ユーザーのパスワードを作成するには

IAM ユーザーのパスワードを作成するには、--cli-input-json パラメータを使用して、パスワードを含む JSON ファイルを渡すことをお勧めします。この方法を使用すると、英数字以外の

文字を含む強力なパスワードを作成できます。英数字以外の文字を含むパスワードをコマンドラインパラメータとして渡す場合、そのパスワードの作成が難しい場合があります。

`--cli-input-json` パラメータを使用するには、まず次の例のように、`create-login-profile` コマンドと `--generate-cli-skeleton` パラメータを組み合わせて使用します。

```
aws iam create-login-profile \
    --generate-cli-skeleton > create-login-profile.json
```

前のコマンドでは、create-login-profile.json という名前の JSON ファイルが作成されます。このファイルを使用して、後続の `create-login-profile` コマンドの情報を入力できます。例えば、次のようになります。

```
{
    "UserName": "Bob",
    "Password": "&1-3a6u:RA0djs",
    "PasswordResetRequired": true
}
```

次に、IAM ユーザーのパスワードを作成するには、`create-login-profile` コマンドをもう一度使用します。今度は、JSON ファイルを指定する `--cli-input-json` パラメータを渡します。次の `create-login-profile` コマンドでは、create-login-profile.json という名前の JSON ファイルと共に `--cli-input-json` パラメータを使用します。

```
aws iam create-login-profile \
    --cli-input-json file://create-login-profile.json
```

出力:

```
{
    "LoginProfile": {
        "UserName": "Bob",
        "CreateDate": "2015-03-10T20:55:40.274Z",
        "PasswordResetRequired": true
    }
}
```

新しいパスワードがアカウントのパスワードポリシーに違反している場合、コマンドは `PasswordPolicyViolation` エラーを返します。

既にパスワードを持っているユーザーのパスワードを変更するには、update-login-profile を使用します。アカウントのパスワードポリシーを設定するには、update-account-password-policy コマンドを使用します。

アカウントのパスワードポリシーで許可されている場合、IAM ユーザーは change-password コマンドを使用して自分のパスワードを変更できます。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーのパスワードの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateLoginProfile」を参照してください。

### create-open-id-connect-provider

次のコード例は、create-open-id-connect-provider を使用する方法を示しています。

AWS CLI

OpenID Connect (OIDC) プロバイダーを作成するには

OpenID Connect (OIDC) プロバイダーを作成するには、--cli-input-json パラメータを使用して、必要なパラメータを含む JSON ファイルを渡すことをお勧めします。OIDC プロバイダーを作成するときは、プロバイダーの URL を渡す必要があり、URL は https:// で始まる必要があります。コマンドライン環境によっては、コロン (:) とフォワードスラッシュ (/) の文字が特別な意味を持つため、URL をコマンドラインパラメータとして渡すのは難しい場合があります。この --cli-input-json パラメータを使用すると、この制限を回避できます。

--cli-input-json パラメータを使用するには、まず次の例のように、create-open-id-connect-provider コマンドと --generate-cli-skeleton パラメータを組み合わせて使用します。

```
aws iam create-open-id-connect-provider \
    --generate-cli-skeleton > create-open-id-connect-provider.json
```

前のコマンドでは、create-open-id-connect-provider.json という名前の JSON ファイルが作成されます。このファイルを使用して、後続の create-open-id-connect-provider コマンドの情報を入力できます。例えば、次のようになります。

```
{
```

```
    "Url": "https://server.example.com",
    "ClientIDList": [
        "example-application-ID"
    ],
    "ThumbprintList": [
        "c3768084dfb3d2b68b7897bf5f565da8eEXAMPLE"
    ]
}
```

次に、OpenID Connect (OIDC) プロバイダーを作成するには、create-open-id-connect-provider コマンドをもう一度使用します。今度は、JSON ファイルを指定する --cli-input-json パラメータを渡します。次の create-open-id-connect-provider コマンドでは、create-open-id-connect-provider.json という名前の JSON ファイルと共に --cli-input-json パラメータを使用します。

```
aws iam create-open-id-connect-provider \
    --cli-input-json file://create-open-id-connect-provider.json
```

出力:

```
{
    "OpenIDConnectProviderArn": "arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
server.example.com"
}
```

OIDC プロバイダーの詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM で OpenID Connect (OIDC) ID プロバイダーを作成する」を参照してください。

OIDC プロバイダーのサムプリントの取得に関する詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「OpenID Connect ID プロバイダーのサムプリントを取得する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateOpenIdConnectProvider」を参照してください。

### create-policy-version

次のコード例は、create-policy-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

新しいバージョンの管理ポリシーを作成するには

この例では、ARN が arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy である IAM ポリシーの新しい v2 バージョンを作成し、それをデフォルトのバージョンにします。

```
aws iam create-policy-version \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy \
    --policy-document file://NewPolicyVersion.json \
    --set-as-default
```

出力:

```
{
    "PolicyVersion": {
        "CreateDate": "2015-06-16T18:56:03.721Z",
        "VersionId": "v2",
        "IsDefaultVersion": true
    }
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーのバージョニング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreatePolicyVersion」を参照してください。

### create-policy

次のコード例は、create-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: カスタマー管理ポリシーを作成するには

次のコマンドは、my-policy という名前でカスタマー管理ポリシーを作成します。このファイル policy.json は、現在のフォルダにある JSON ドキュメントで、amzn-s3-demo-bucket という名前の Amazon S3 バケット内の shared フォルダに対する読み取り専用アクセスを付与します。

```
aws iam create-policy \
    --policy-name my-policy \
    --policy-document file://policy.json
```

policy.json の内容:

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:Get*",
                "s3:List*"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/shared/*"
            ]
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "Policy": {
        "PolicyName": "my-policy",
        "CreateDate": "2015-06-01T19:31:18.620Z",
        "AttachmentCount": 0,
        "IsAttachable": true,
        "PolicyId": "ZXR6A36LTYANPAI7NJ5UV",
        "DefaultVersionId": "v1",
        "Path": "/",
        "Arn": "arn:aws:iam::0123456789012:policy/my-policy",
        "UpdateDate": "2015-06-01T19:31:18.620Z"
    }
}
```

文字列パラメータの入力としてファイルを使用する方法の詳細については、「AWS CLI ユーザーガイド」の「AWS CLI のパラメータ値を指定する」を参照してください。

例 2: 説明を含むカスタマー管理ポリシーを作成するには

次のコマンドは、変更不可能な説明を使用して my-policy という名前のカスタマー管理ポリシーを作成します。

このファイル policy.json は、amzn-s3-demo-bucket という名前の Amazon S3 バケットに対するすべての Put、List、および Get アクションへのアクセスを付与する、現在のフォルダにある JSON ドキュメントです。

```
aws iam create-policy \
    --policy-name my-policy \
    --policy-document file://policy.json \
    --description "This policy grants access to all Put, Get, and List actions for
 amzn-s3-demo-bucket"
```

policy.json の内容:

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
       {
           "Effect": "Allow",
           "Action": [
                "s3:ListBucket*",
                "s3:PutBucket*",
                "s3:GetBucket*"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
            ]
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "Policy": {
        "PolicyName": "my-policy",
        "PolicyId": "ANPAWGSUGIDPEXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/my-policy",
        "Path": "/",
        "DefaultVersionId": "v1",
        "AttachmentCount": 0,
        "PermissionsBoundaryUsageCount": 0,
        "IsAttachable": true,
        "CreateDate": "2023-05-24T22:38:47+00:00",
```

```
        "UpdateDate": "2023-05-24T22:38:47+00:00"
    }
}
```

アイデンティティベースのポリシーの詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「アイデンティティベースおよびリソースベースのポリシー」を参照してください。

例 3: タグを使用してカスタマー管理ポリシーを作成するには

次のコマンドは、タグを使用して my-policy という名前のカスタマー管理ポリシーを作成します。この例では、次の JSON 形式のタグを持つ --tags パラメーターを使用します: '{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}' '{"Key": "Location", "Value": "Seattle"}'。あるいは、--tags パラメーターを次の短縮形式のタグとともに使用することもできます: 'Key=Department,Value=Accounting Key=Location,Value=Seattle'。

このファイル policy.json は、amzn-s3-demo-bucket という名前の Amazon S3 バケットに対するすべての Put、List、および Get アクションへのアクセスを付与する、現在のフォルダにある JSON ドキュメントです。

```
aws iam create-policy \
    --policy-name my-policy \
    --policy-document file://policy.json \
    --tags '{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}' '{"Key": "Location",
 "Value": "Seattle"}'
```

policy.json の内容:

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket*",
                "s3:PutBucket*",
                "s3:GetBucket*"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
            ]
        }
```

```
    ]
}
```

出力:

```
{
    "Policy": {
        "PolicyName": "my-policy",
        "PolicyId": "ANPAWGSUGIDPEXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::12345678012:policy/my-policy",
        "Path": "/",
        "DefaultVersionId": "v1",
        "AttachmentCount": 0,
        "PermissionsBoundaryUsageCount": 0,
        "IsAttachable": true,
        "CreateDate": "2023-05-24T23:16:39+00:00",
        "UpdateDate": "2023-05-24T23:16:39+00:00",
        "Tags": [
            {
                "Key": "Department",
                "Value": "Accounting"
            },
                "Key": "Location",
                "Value": "Seattle"
            {
        ]
    }
}
```

ポリシーのタグ付けの詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「カスタマー管理ポリシーのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreatePolicy」を参照してください。

### create-role

次のコード例は、create-role を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: IAM ロールを作成するには

次の create-role コマンドは、Test-Role という名前のロールを作成し、それに信頼ポリシーをアタッチします。

```
aws iam create-role \
    --role-name Test-Role \
    --assume-role-policy-document file://Test-Role-Trust-Policy.json
```

出力:

```
{
    "Role": {
        "AssumeRolePolicyDocument": "<URL-encoded-JSON>",
        "RoleId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "CreateDate": "2013-06-07T20:43:32.821Z",
        "RoleName": "Test-Role",
        "Path": "/",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Test-Role"
    }
}
```

信頼ポリシーは、Test-Role-Trust-Policy.json ファイル内で JSON ドキュメントとして定義されます。(ファイル名と拡張子には意味はありません。) 信頼ポリシーはプリンシパルを指定する必要があります。

アクセス許可ポリシーをロールにアタッチするには、put-role-policy コマンドを使用します。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの作成」を参照してください。

例 2: 最大セッション期間を指定して IAM ロールを作成するには

次の create-role コマンドは、Test-Role という名前のロールを作成し、最大セッション時間を 7,200 秒 (2 時間) に設定します。

```
aws iam create-role \
    --role-name Test-Role \
    --assume-role-policy-document file://Test-Role-Trust-Policy.json \
    --max-session-duration 7200
```

出力:

```
{
    "Role": {
        "Path": "/",
        "RoleName": "Test-Role",
        "RoleId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::12345678012:role/Test-Role",
        "CreateDate": "2023-05-24T23:50:25+00:00",
        "AssumeRolePolicyDocument": {
            "Version":"2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Sid": "Statement1",
                    "Effect": "Allow",
                    "Principal": {
                        "AWS": "arn:aws:iam::12345678012:root"
                    },
                    "Action": "sts:AssumeRole"
                }
            ]
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「ロールの最大セッション時間の変更 (AWS API)」を参照してください。

例 3: タグを使用して IAM ロールを作成するには

次のコマンドは、タグを使用して IAM ロール Test-Role を作成します。この例では、次の JSON 形式のタグを持つ --tags パラメータフラグを使用します: '{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}' '{"Key": "Location", "Value": "Seattle"}'。あるいは、--tags フラグを次の短縮形式のタグとともに使用することもできます: 'Key=Department,Value=Accounting Key=Location,Value=Seattle'。

```
aws iam create-role \
    --role-name Test-Role \
    --assume-role-policy-document file://Test-Role-Trust-Policy.json \
    --tags '{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}' '{"Key": "Location",
 "Value": "Seattle"}'
```

出力:

```
{
    "Role": {
        "Path": "/",
        "RoleName": "Test-Role",
        "RoleId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Test-Role",
        "CreateDate": "2023-05-25T23:29:41+00:00",
        "AssumeRolePolicyDocument": {
            "Version":"2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Sid": "Statement1",
                    "Effect": "Allow",
                    "Principal": {
                        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"
                    },
                    "Action": "sts:AssumeRole"
                }
            ]
        },
        "Tags": [
            {
                "Key": "Department",
                "Value": "Accounting"
            },
            {
                "Key": "Location",
                "Value": "Seattle"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateRole」を参照してください。

### create-saml-provider

次のコード例は、create-saml-provider を使用する方法を示しています。

AWS CLI

SAML プロバイダーを作成するには

この例では、IAM に MySAMLProvider という名前の新しい SAML プロバイダーを作成します。これは、ファイル SAMLMetaData.xml 内の SAML メタデータドキュメントによって記述されます。

```
aws iam create-saml-provider \
    --saml-metadata-document file://SAMLMetaData.xml \
    --name MySAMLProvider
```

出力:

```
{
    "SAMLProviderArn": "arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/MySAMLProvider"
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM SAML ID プロバイダーの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateSAMLProvider」を参照してください。

### create-service-linked-role

次のコード例は、create-service-linked-role を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスにリンクされたロールを作成するには

次の create-service-linked-role の例では、指定された AWS サービスのためにサービスにリンクされたロールを作成し、指定された説明をアタッチします。

```
aws iam create-service-linked-role \
    --aws-service-name lex.amazonaws.com \
    --description "My service-linked role to support Lex"
```

出力:

```
{
    "Role": {
        "Path": "/aws-service-role/lex.amazonaws.com/",
        "RoleName": "AWSServiceRoleForLexBots",
        "RoleId": "AROA1234567890EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::1234567890:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots",
        "CreateDate": "2019-04-17T20:34:14+00:00",
        "AssumeRolePolicyDocument": {
            "Version":"2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Action": [
                        "sts:AssumeRole"
                    ],
                    "Effect": "Allow",
                    "Principal": {
                        "Service": [
                            "lex.amazonaws.com"
                        ]
                    }
                }
            ]
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「サービスにリンクされたロールの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateServiceLinkedRole」を参照してください。

### create-service-specific-credential

次のコード例は、create-service-specific-credential を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーのサービス固有の認証情報のセットを作成する

次の create-service-specific-credential の例では、設定されたサービスにのみアクセスできるユーザー名とパスワードを作成します。

```
aws iam create-service-specific-credential \
    --user-name sofia \
    --service-name codecommit.amazonaws.com
```

出力:

```
{
    "ServiceSpecificCredential": {
        "CreateDate": "2019-04-18T20:45:36+00:00",
        "ServiceName": "codecommit.amazonaws.com",
        "ServiceUserName": "sofia-at-123456789012",
        "ServicePassword": "k1zPZM6uVxMQ3oxqgoYlNuJPyRTZ1vREs76zTQE3eJk=",
        "ServiceSpecificCredentialId": "ACCAEXAMPLE123EXAMPLE",
        "UserName": "sofia",
        "Status": "Active"
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「CodeCommit への HTTPS 接続用の Git 認証情報を作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateServiceSpecificCredential」を参照してください。

### create-user

次のコード例は、create-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: IAM ユーザーを作成するには

次の create-user コマンドは、現在のアカウントに Bob という名前の IAM ユーザーを作成します。

```
aws iam create-user \
    --user-name Bob
```

出力:

```
{
```

```
    "User": {
        "UserName": "Bob",
        "Path": "/",
        "CreateDate": "2023-06-08T03:20:41.270Z",
        "UserId": "AIDAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob"
    }
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「AWS アカウントでの IAM ユーザーの作成」を参照してください。

例 2: 指定したパスに IAM ユーザーを作成するには

次の create-user コマンドは、指定されたパスに Bob という名前の IAM ユーザーを作成します。

```
aws iam create-user \
    --user-name Bob \
    --path /division_abc/subdivision_xyz/
```

出力:

```
{
    "User": {
        "Path": "/division_abc/subdivision_xyz/",
        "UserName": "Bob",
        "UserId": "AIDAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::12345678012:user/division_abc/subdivision_xyz/Bob",
        "CreateDate": "2023-05-24T18:20:17+00:00"
    }
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ID」を参照してください。

例 3: タグを使用して IAM ユーザーを作成するには

次の create-user コマンドは、タグを使用して Bob という名前の IAM ユーザーを作成します。この例では、次の JSON 形式のタグを持つ --tags パラメータフラグを使用します: '{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}' '{"Key": "Location", "Value": "Seattle"}'。あるいは、--tags フラグを次の短縮形

式のタグとともに使用することもできます: 'Key=Department,Value=Accounting Key=Location,Value=Seattle'。

```
aws iam create-user \
    --user-name Bob \
    --tags '{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}' '{"Key": "Location",
 "Value": "Seattle"}'
```

出力:

```
{
    "User": {
        "Path": "/",
        "UserName": "Bob",
        "UserId": "AIDAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::12345678012:user/Bob",
        "CreateDate": "2023-05-25T17:14:21+00:00",
        "Tags": [
            {
                "Key": "Department",
                "Value": "Accounting"
            },
            {
                "Key": "Location",
                "Value": "Seattle"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」で「IAM ユーザーのタグ付け」を参照してください。

例 3: アクセス許可の境界が設定された IAM ユーザーを作成するには

次の create-user コマンドは、AmazonS3FullAccess のアクセス許可の境界を持つ Bob という名前の IAM ユーザーを作成します。

```
aws iam create-user \
    --user-name Bob \
    --permissions-boundary arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess
```

出力:

```
{
    "User": {
        "Path": "/",
        "UserName": "Bob",
        "UserId": "AIDAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::12345678012:user/Bob",
        "CreateDate": "2023-05-24T17:50:53+00:00",
        "PermissionsBoundary": {
        "PermissionsBoundaryType": "Policy",
        "PermissionsBoundaryArn": "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess"
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可の境界」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateUser」を参照してください。

### create-virtual-mfa-device

次のコード例は、create-virtual-mfa-device を使用する方法を示しています。

AWS CLI

仮想 MFA デバイスを作成するには

この例では、BobsMFADevice という新しい仮想 MFA デバイスを作成します。QRCode.png というブートストラップ情報を含むファイルを作成し、C:/ ディレクトリに配置します。この例で使用されているブートストラップメソッドは QRCodePNG です。

```
aws iam create-virtual-mfa-device \
    --virtual-mfa-device-name BobsMFADevice \
    --outfile C:/QRCode.png \
    --bootstrap-method QRCodePNG
```

出力:

```
{
```

```
    "VirtualMFADevice": {
        "SerialNumber": "arn:aws:iam::210987654321:mfa/BobsMFADevice"
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認証 (MFA) の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateVirtualMfaDevice」を参照してください。

### deactivate-mfa-device

次のコード例は、deactivate-mfa-device を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デバイスを無効にするには

このコマンドは、ユーザー Bob に関連付けられている ARN arn:aws:iam::210987654321:mfa/BobsMFADevice を持つ仮想 MFA デバイスを無効にします。

```
aws iam deactivate-mfa-device \
    --user-name Bob \
    --serial-number arn:aws:iam::210987654321:mfa/BobsMFADevice
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認証 (MFA) の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeactivateMfaDevice」を参照してください。

### decode-authorization-message

次のコード例は、decode-authorization-message を使用する方法を示しています。

AWS CLI

認証失敗メッセージをデコードするには

次の decode-authorization-message の例では、必要なアクセス許可なしでインスタンスを起動しようとすると、EC2 コンソールから返されるメッセージをデコードします。

```
aws sts decode-authorization-message \
    --encoded-message lxzA8VEjEvu-s0TTt3PgYCXik9YakOqsrFJGRZR98xNcyWAxwRq14xIvd-
npzbgTevuufCTbjeBAaDARg9cbTK1rJbg3awM33o-Vy3ebPErE2-
mWR9hVYdvX-0zKgVOWF9pWjZaJSMqxB-aLXo-I_8TTvBq88x8IFPbMArNdpu0IjxDjzf22PF3SOE3XvIQ-
_PEO0aUqHCCcsSrFtvxm6yQD1nbm6VTIVrfa0Bzy8lsoMo7SjIaJ2r5vph6SY5vCCwg6o2JKe3hIHTa8zRrDbZSFMkcX
Xx9AYAAIr6bhcis7C__bZh4dlAAWooHFGKgfoJcWGwgdzgbu9hWyVvKTpeot5hsb8qANYjJRCPXTKpi6PZfdijIkwb6g
```

出力は、任意の JSON テキストプロセッサで解析できる JSON テキストの 1 行文字列としてフォーマットされます。

```
{
    "DecodedMessage": "{\"allowed\":false,\"explicitDeny\":false,\"matchedStatements
\":{\"items\":[]},\"failures\":{\"items\":[]},\"context\":{\"principal
\":{\"id\":\"AIDAV3ZUEFP6J7GY7O6LO\",\"name\":\"chain-user\",\"arn\":
\"arn:aws:iam::403299380220:user/chain-user\"},\"action\":\"ec2:RunInstances\",
\"resource\":\"arn:aws:ec2:us-east-2:403299380220:instance/*\",\"conditions\":
{\"items\":[{\"key\":\"ec2:InstanceMarketType\",\"values\":{\"items\":[{\"value
\":\"on-demand\"}]}},{\"key\":\"aws:Resource\",\"values\":{\"items\":[{\"value
\":\"instance/*\"}]}},{\"key\":\"aws:Account\",\"values\":{\"items\":[{\"value
\":\"403299380220\"}]}},{\"key\":\"ec2:AvailabilityZone\",\"values\":{\"items\":
[{\"value\":\"us-east-2b\"}]}},{\"key\":\"ec2:ebsOptimized\",\"values\":{\"items
\":[{\"value\":\"false\"}]}},{\"key\":\"ec2:IsLaunchTemplateResource\",\"values
\":{\"items\":[{\"value\":\"false\"}]}},{\"key\":\"ec2:InstanceType\",\"values
\":{\"items\":[{\"value\":\"t2.micro\"}]}},{\"key\":\"ec2:RootDeviceType\",
\"values\":{\"items\":[{\"value\":\"ebs\"}]}},{\"key\":\"aws:Region\",\"values
\":{\"items\":[{\"value\":\"us-east-2\"}]}},{\"key\":\"aws:Service\",\"values
\":{\"items\":[{\"value\":\"ec2\"}]}},{\"key\":\"ec2:InstanceID\",\"values\":
{\"items\":[{\"value\":\"*\"}]}},{\"key\":\"aws:Type\",\"values\":{\"items\":
[{\"value\":\"instance\"}]}},{\"key\":\"ec2:Tenancy\",\"values\":{\"items\":
[{\"value\":\"default\"}]}},{\"key\":\"ec2:Region\",\"values\":{\"items\":[{\"value
\":\"us-east-2\"}]}},{\"key\":\"aws:ARN\",\"values\":{\"items\":[{\"value\":
\"arn:aws:ec2:us-east-2:403299380220:instance/*\"}]}}]}}}"
}
```

詳細については、「AWS re:Post」の「EC2 インスタンスの起動中に「UnauthorizedOperation」というエラーを受け取った後、認可失敗のメッセージをデコードするには」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DecodeAuthorizationMessage」を参照してください。

### delete-access-key

次のコード例は、delete-access-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ユーザーのためにアクセスキーを削除するには

次の delete-access-key コマンドは、Bob という名前の IAM ユーザーのために指定されたアクセスキー (アクセスキー ID とシークレットアクセスキー) を削除します。

```
aws iam delete-access-key \
    --access-key-id AKIDPMS9RO4H3FEXAMPLE \
    --user-name Bob
```

このコマンドでは何も出力されません。

IAM ユーザーのためにに定義されたアクセスキーを一覧表示するには、list-access-keys コマンドを使用します。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーのアクセスキーの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAccessKey」を参照してください。

### delete-account-alias

次のコード例は、delete-account-alias を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントエイリアスを削除するには

次の delete-account-alias コマンドは、現在のアカウントのエイリアス mycompany を削除します。

```
aws iam delete-account-alias \
    --account-alias mycompany
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「AWS アカウント ID とそのエイリアス」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteAccountAlias」を参照してください。

### delete-account-password-policy

次のコード例は、delete-account-password-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在のアカウントのパスワードポリシーを削除するには

次の delete-account-password-policy コマンドは、現在のアカウントのパスワードポリシーを削除します。

```
aws iam delete-account-password-policy
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーのアカウントパスワードポリシーの設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAccountPasswordPolicy」を参照してください。

### delete-group-policy

次のコード例は、delete-group-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM グループからポリシーを削除するには

次の delete-group-policy コマンドは、Admins という名前のグループから ExamplePolicy という名前のポリシーを削除します。

```
aws iam delete-group-policy \
```

```
    --group-name Admins \
    --policy-name ExamplePolicy
```

このコマンドでは何も出力されません。

グループにアタッチされているポリシーを表示するには、list-group-policies コマンドを使用します。

IAM ポリシーの詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーを管理する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteGroupPolicy」を参照してください。

### delete-group

次のコード例は、delete-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM グループを削除するには

次の delete-group コマンドは、MyTestGroup という名前の IAM グループを削除します。

```
aws iam delete-group \
    --group-name MyTestGroup
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーグループの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteGroup」を参照してください。

### delete-instance-profile

次のコード例は、delete-instance-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスプロファイルを削除するには

次の delete-instance-profile コマンドは、ExampleInstanceProfile という名前のインスタンスプロファイルを削除します。

```
aws iam delete-instance-profile \
    --instance-profile-name ExampleInstanceProfile
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「インスタンスプロファイルの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteInstanceProfile」を参照してください。

### delete-login-profile

次のコード例は、delete-login-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ユーザーのパスワードを削除するには

次の delete-login-profile コマンドは、Bob という名前の IAM ユーザーのパスワードを削除します。

```
aws iam delete-login-profile \
    --user-name Bob
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーのパスワードの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteLoginProfile」を参照してください。

### delete-open-id-connect-provider

次のコード例は、delete-open-id-connect-provider を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM OpenID Connect ID プロバイダーを削除するには

この例では、プロバイダー example.oidcprovider.com に接続する IAM OIDC プロバイダーを削除します。

```
aws iam delete-open-id-connect-provider \
    --open-id-connect-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
example.oidcprovider.com
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM で OpenID Connect (OIDC) ID プロバイダーを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteOpenIdConnectProvider」を参照してください。

### delete-policy-version

次のコード例は、delete-policy-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

管理ポリシーのバージョンを削除するには

この例では、v2 と識別されたバージョンを ARN が arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy であるポリシーから削除します。

```
aws iam delete-policy-version \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy \
    --version-id v2
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM のポリシーとアクセス許可」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePolicyVersion」を参照してください。

### delete-policy

次のコード例は、delete-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ポリシーを削除するには

この例では、ARN が arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy であるポリシーを削除します。

```
aws iam delete-policy \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM のポリシーとアクセス許可」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePolicy」を参照してください。

### delete-role-permissions-boundary

次のコード例は、delete-role-permissions-boundary を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ロールからアクセス許可の境界を削除するには

次の delete-role-permissions-boundary の例では、指定した IAM ロールのアクセス許可の境界を削除します。アクセス許可の境界をロールに適用するには、put-role-permissions-boundary コマンドを使用します。

```
aws iam delete-role-permissions-boundary \
    --role-name lambda-application-role
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM のポリシーとアクセス許可」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteRolePermissionsBoundary」を参照してください。

### delete-role-policy

次のコード例は、delete-role-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ロールからポリシーを削除するには

次の delete-role-policy コマンドは、Test-Role という名前のロールから ExamplePolicy という名前のポリシーを削除します。

```
aws iam delete-role-policy \
    --role-name Test-Role \
    --policy-name ExamplePolicy
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「ロールの変更」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteRolePolicy」を参照してください。

### delete-role

次のコード例は、delete-role を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ロールを削除するには

次の delete-role コマンドは、Test-Role という名前のロールを削除します。

```
aws iam delete-role \
    --role-name Test-Role
```

このコマンドでは何も出力されません。

ロールを削除する前に、インスタンスプロファイルからロールを削除し (remove-role-from-instance-profile)、管理ポリシーをデタッチして (detach-role-policy)、ロールにアタッチされているインラインポリシーを削除する (delete-role-policy) 必要があります。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの作成」および「インスタンスプロファイルの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteRole」を参照してください。

### delete-saml-provider

次のコード例は、delete-saml-provider を使用する方法を示しています。

AWS CLI

SAML プロバイダーを削除するには

この例では、ARN が arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFSProvider である IAM SAML 2.0 プロバイダーを削除します。

```
aws iam delete-saml-provider \
--saml-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFSProvider
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM SAML ID プロバイダーの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteSAMLProvider」を参照してください。

### delete-server-certificate

次のコード例は、delete-server-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS アカウントからサーバー証明書を削除するには

次の delete-server-certificate コマンドは、指定されたサーバー証明書を AWS アカウントから削除します。

```
aws iam delete-server-certificate \
    --server-certificate-name myUpdatedServerCertificate
```

このコマンドでは何も出力されません。

AWS アカウントで使用可能なサーバー証明書を一覧表示するには、list-server-certificates コマンドを使用します。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM でのサーバー証明書の管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteServerCertificate」を参照してください。

### delete-service-linked-role

次のコード例は、delete-service-linked-role を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスにリンクされたロールを削除するには

次の delete-service-linked-role の例では、不要になったサービスにリンクされたロールのうち、指定されたものを削除します。削除は非同期で実行されます。get-service-linked-role-deletion-status コマンドを使用して、削除のステータスをチェックし、削除がいつ完了したかを確認できます。

```
aws iam delete-service-linked-role \
    --role-name AWSServiceRoleForLexBots
```

出力:

```
{
    "DeletionTaskId": "task/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots/1a2b3c4d-1234-abcd-7890-abcdeEXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「サービスにリンクされたロールの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteServiceLinkedRole」を参照してください。

### delete-service-specific-credential

次のコード例は、delete-service-specific-credential を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: リクエストするユーザーのサービス固有の認証情報を削除する

次の delete-service-specific-credential の例では、リクエストを行うユーザーの指定されたサービス固有の認証情報を削除します。service-specific-credential-id は、認証情報を作成するときに提供され、list-service-specific-credentials コマンドを使用して取得できます。

```
aws iam delete-service-specific-credential \
    --service-specific-credential-id ACCAEXAMPLE123EXAMPLE
```

このコマンドでは何も出力されません。

例 2: 指定されたユーザーのサービス固有の認証情報を削除する

次の delete-service-specific-credential の例では、指定されたユーザーの指定されたサービス固有の認証情報を削除します。service-specific-credential-id は、認証情報を作成するときに提供され、list-service-specific-credentials コマンドを使用して取得できます。

```
aws iam delete-service-specific-credential \
    --user-name sofia \
    --service-specific-credential-id ACCAEXAMPLE123EXAMPLE
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「CodeCommit への HTTPS 接続用の Git 認証情報を作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteServiceSpecificCredential」を参照してください。

### delete-signing-certificate

次のコード例は、delete-signing-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ユーザーの署名証明書を削除するには

次の delete-signing-certificate コマンドは、Bob という名前の IAM ユーザーの指定された署名証明書を削除します。

```
aws iam delete-signing-certificate \
    --user-name Bob \
    --certificate-id TA7SMP42TDN5Z26OBPJE7EXAMPLE
```

このコマンドでは何も出力されません。

署名証明書の ID を取得するには、list-signing-certificates コマンドを使用します。

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「署名証明書の管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteSigningCertificate」を参照してください。

### delete-ssh-public-key

次のコード例は、delete-ssh-public-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ユーザーにアタッチされた SSH パブリックキーを削除するには

次の delete-ssh-public-key のコマンドは、IAM ユーザー sofia にアタッチされた指定された SSH パブリックキーを削除します。

```
aws iam delete-ssh-public-key \
    --user-name sofia \
    --ssh-public-key-id APKA123456789EXAMPLE
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWSIAM ユーザーガイド」の「CodeCommit で SSH キーと SSH を使用する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteSshPublicKey」を参照してください。

### delete-user-permissions-boundary

次のコード例は、delete-user-permissions-boundary を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ユーザーからアクセス許可の境界を削除するには

次の delete-user-permissions-boundary の例では、intern という名前の IAM ユーザーにアタッチされているアクセス許可の境界を削除します。アクセス許可の境界をユーザーに適用するには、put-user-permissions-boundary コマンドを使用します。

```
aws iam delete-user-permissions-boundary \
    --user-name intern
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM のポリシーとアクセス許可」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteUserPermissionsBoundary」を参照してください。

### delete-user-policy

次のコード例は、delete-user-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ユーザーからポリシーを削除するには

次の delete-user-policy コマンドは、指定されたポリシーを Bob という名前の IAM ユーザーから削除します。

```
aws iam delete-user-policy \
    --user-name Bob \
```

```
    --policy-name ExamplePolicy
```

このコマンドでは何も出力されません。

IAM ユーザーのポリシーのリストを取得するには、list-user-policies コマンドを使用します。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「AWS アカウントでの IAM ユーザーの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteUserPolicy」を参照してください。

### delete-user

次のコード例は、delete-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ユーザーを削除するには

次の delete-user コマンドは、現在のアカウントから Bob という名前の IAM ユーザーを削除します。

```
aws iam delete-user \
    --user-name Bob
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteUser」を参照してください。

### delete-virtual-mfa-device

次のコード例は、delete-virtual-mfa-device を使用する方法を示しています。

AWS CLI

仮想 MFA デバイスを削除するには

次の delete-virtual-mfa-device コマンドは、指定した MFA デバイスを現在のアカウントから削除します。

```
aws iam delete-virtual-mfa-device \
    --serial-number arn:aws:iam::123456789012:mfa/MFATest
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「MFA デバイスの無効化」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteVirtualMfaDevice」を参照してください。

### detach-group-policy

次のコード例は、detach-group-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グループからポリシーをデタッチするには

この例では、ARN arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterAccessPolicy を持つ管理ポリシーを Testers というグループから削除します。

```
aws iam detach-group-policy \
    --group-name Testers \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterAccessPolicy
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーグループの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DetachGroupPolicy」を参照してください。

### detach-role-policy

次のコード例は、detach-role-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロールからポリシーをデタッチするには

この例では、ARN arn:aws:iam::123456789012:policy/FederatedTesterAccessPolicy を持つ管理ポリシーを FedTesterRole というロールから削除します。

```
aws iam detach-role-policy \
    --role-name FedTesterRole \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/FederatedTesterAccessPolicy
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「ロールの変更」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DetachRolePolicy」を参照してください。

### detach-user-policy

次のコード例は、detach-user-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーからポリシーをデタッチするには

この例では、ARN arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterPolicy を持つ管理ポリシーをユーザー Bob から削除します。

```
aws iam detach-user-policy \
    --user-name Bob \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterPolicy
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーのアクセス許可の変更」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DetachUserPolicy」を参照してください。

### disable-organizations-root-credentials-management

次のコード例は、disable-organizations-root-credentials-management を使用する方法を示しています。

AWS CLI

組織で RootCredentialsManagement 機能を無効にするには

次の disable-organizations-root-credentials-management コマンドは、組織内のメンバーアカウント全体で特権ルートユーザー認証情報の管理を無効にします。

```
aws iam disable-organizations-root-credentials-management
```

出力:

```
{
    "EnabledFeatures": [
        "RootSessions"
    ]
    "OrganizationId": "o-aa111bb222"
}
```

詳細については、AWS IAM ユーザーガイドの「メンバーアカウントのルートアクセスを一元化する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DisableOrganizationsRootCredentialsManagement」を参照してください。

### disable-organizations-root-sessions

次のコード例は、disable-organizations-root-sessions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

組織で RootSessions 機能を無効にするには

次の disable-organizations-root-sessions コマンドは、組織内のメンバーアカウント全体で特権タスクのルートユーザーセッションを無効にします。

```
aws iam disable-organizations-root-sessions
```

出力:

```
{
    "EnabledFeatures": [
        "RootCredentialsManagement"
    ]
    "OrganizationId": "o-aa111bb222"
}
```

詳細については、AWS IAM ユーザーガイドの「メンバーアカウントのルートアクセスを一元化する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DisableOrganizationsRootSessions」を参照してください。

### enable-mfa-device

次のコード例は、enable-mfa-device を使用する方法を示しています。

AWS CLI

MFA デバイスを有効にするには

create-virtual-mfa-device コマンドを使用して新しい仮想 MFA デバイスを作成したら、その MFA デバイスをユーザーに割り当てることができます。次の enable-mfa-device の例では、シリアル番号 arn:aws:iam::210987654321:mfa/BobsMFADevice を持つ MFA デバイスをユーザー Bob に割り当てます。また、このコマンドは、仮想 MFA デバイスからの最初の 2 つのコードを順番に含めることで、デバイスを AWS と同期します。

```
aws iam enable-mfa-device \
    --user-name Bob \
    --serial-number arn:aws:iam::210987654321:mfa/BobsMFADevice \
    --authentication-code1 123456 \
    --authentication-code2 789012
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「仮想多要素認証 (MFA) デバイスの有効化 (コンソール)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EnableMfaDevice」を参照してください。

### enable-organizations-root-credentials-management

次のコード例は、enable-organizations-root-credentials-management を使用する方法を示しています。

AWS CLI

組織で RootCredentialsManagement 機能を有効にするには

次の enable-organizations-root-credentials-management コマンドは、組織内のメンバーアカウント全体で特権ルートユーザー認証情報の管理を有効にします。

```
aws iam enable-organizations-root-credentials-management
```

出力:

```
{
    "EnabledFeatures": [
        "RootCredentialsManagement"
    ]
    "OrganizationId": "o-aa111bb222"
}
```

詳細については、AWS IAM ユーザーガイドの「メンバーアカウントのルートアクセスを一元化する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「EnableOrganizationsRootCredentialsManagement」を参照してください。

### enable-organizations-root-sessions

次のコード例は、enable-organizations-root-sessions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

組織で RootSessions 機能を有効にするには

次の enable-organizations-root-sessions コマンドにより、管理アカウントまたは委任管理者が組織内のメンバーアカウントで特権タスクを実行できるようになります。

```
aws iam enable-organizations-root-sessions
```

出力:

```
{
    "EnabledFeatures": [
        "RootSessions"
    ]
    "OrganizationId": "o-aa111bb222"
}
```

詳細については、AWS IAM ユーザーガイドの「メンバーアカウントのルートアクセスを一元化する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「EnableOrganizationsRootSessions」を参照してください。

### generate-credential-report

次のコード例は、generate-credential-report を使用する方法を示しています。

AWS CLI

認証情報レポートを生成するには

次の例では、AWS アカウントについての認証情報レポートの生成を試みます。

```
aws iam generate-credential-report
```

出力:

```
{
    "State":  "STARTED",
    "Description": "No report exists. Starting a new report generation task"
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「AWS アカウントの認証情報レポートの取得」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GenerateCredentialReport」を参照してください。

### generate-organizations-access-report

次のコード例は、generate-organizations-access-report を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 組織内のルートのアクセスレポートを生成するには

次の generate-organizations-access-report の例では、バックグラウンドジョブを開始して、組織内の指定されたルートのアクセスレポートを作成します。get-organizations-access-report コマンドを実行すると、レポートを作成した後に表示できます。

```
aws iam generate-organizations-access-report \
    --entity-path o-4fxmplt198/r-c3xb
```

出力:

```
{
    "JobId": "a8b6c06f-aaa4-8xmp-28bc-81da71836359"
}
```

例 2: 組織内のアカウントのアクセスレポートを生成するには

次の generate-organizations-access-report の例では、バックグラウンドジョブを開始して、組織 o-4fxmplt198 のアカウント ID 123456789012 のアクセスレポートを作成します。get-organizations-access-report コマンドを実行すると、レポートを作成した後に表示できます。

```
aws iam generate-organizations-access-report \
    --entity-path o-4fxmplt198/r-c3xb/123456789012
```

出力:

```
{
    "JobId": "14b6c071-75f6-2xmp-fb77-faf6fb4201d2"
}
```

例 3: 組織内の組織単位のアカウントのアクセスレポートを生成するには

次の generate-organizations-access-report の例では、バックグラウンドジョブを開始して、組織 o-4fxmplt198 の組織単位 ou-c3xb-lmu7j2yg にアカウント ID 234567890123

のアクセスレポートを作成します。get-organizations-access-report コマンドを実行すると、レポートを作成した後に表示できます。

```
aws iam generate-organizations-access-report \
    --entity-path o-4fxmplt198/r-c3xb/ou-c3xb-lmu7j2yg/234567890123
```

出力:

```
{
    "JobId": "2eb6c2e6-0xmp-ec04-1425-c937916a64af"
}
```

組織内のルートと組織単位の詳細については、organizations list-roots コマンドと organizations list-organizational-units-for-parent コマンドを使用します。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「最終アクセス情報を使用した AWS のアクセス許可の調整」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GenerateOrganizationsAccessReport」を参照してください。

### generate-service-last-accessed-details

次のコード例は、generate-service-last-accessed-details を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: カスタムポリシーのサービスアクセスレポートを生成するには

次の generate-service-last-accessed-details の例では、バックグラウンドジョブを開始し、intern-boundary という名前のカスタムポリシーを使用して IAM ユーザーやその他のエンティティがアクセスしたサービスを一覧表示するレポートを生成します。get-service-last-accessed-details コマンドを実行すると、レポートを作成した後に表示できます。

```
aws iam generate-service-last-accessed-details \
    --arn arn:aws:iam::123456789012:policy/intern-boundary
```

出力:

```
{
```

```
    "JobId": "2eb6c2b8-7b4c-3xmp-3c13-03b72c8cdfdc"
}
```

例 2: AWS 管理 AdministratorAccess ポリシーのサービスアクセスレポートを生成するには

次の generate-service-last-accessed-details の例では、バックグラウンドジョブを開始し、AWS 管理 AdministratorAccess ポリシーを使用して IAM ユーザーやその他のエンティティがアクセスしたサービスを一覧表示するレポートを生成します。get-service-last-accessed-details コマンドを実行すると、レポートを作成した後に表示できます。

```
aws iam generate-service-last-accessed-details \
    --arn arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess
```

出力:

```
{
    "JobId": "78b6c2ba-d09e-6xmp-7039-ecde30b26916"
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「最終アクセス情報を使用した AWS のアクセス許可の調整」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GenerateServiceLastAccessedDetails」を参照してください。

### get-access-key-last-used

次のコード例は、get-access-key-last-used を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定されたアクセスキーの最後の使用時の情報を取得するには

次の例では、アクセスキー ABCDEXAMPLE が最後に使用されたときに関する情報を取得します。

```
aws iam get-access-key-last-used \
    --access-key-id ABCDEXAMPLE
```

出力:

```
{
```

```
    "UserName":  "Bob",
    "AccessKeyLastUsed": {
        "Region": "us-east-1",
        "ServiceName": "iam",
        "LastUsedDate": "2015-06-16T22:45:00Z"
    }
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーのアクセスキーの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAccessKeyLastUsed」を参照してください。

### get-account-authorization-details

次のコード例は、get-account-authorization-details を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS アカウントの IAM ユーザー、グループ、ロール、ポリシーを一覧表示するには

次の get-account-authorization-details コマンドは、AWS アカウント内のすべての IAM ユーザー、グループ、ロール、ポリシーに関する情報を返します。

```
aws iam get-account-authorization-details
```

出力:

```
{
    "RoleDetailList": [
        {
            "AssumeRolePolicyDocument": {
                "Version":"2012-10-17",
                "Statement": [
                    {
                        "Sid": "",
                        "Effect": "Allow",
                        "Principal": {
                            "Service": "ec2.amazonaws.com"
                        },
                        "Action": "sts:AssumeRole"
                    }
```

```
            ]
        },
        "RoleId": "AROA1234567890EXAMPLE",
        "CreateDate": "2014-07-30T17:09:20Z",
        "InstanceProfileList": [
            {
                "InstanceProfileId": "AIPA1234567890EXAMPLE",
                "Roles": [
                    {
                        "AssumeRolePolicyDocument": {
                            "Version":"2012-10-17",
                            "Statement": [
                                {
                                    "Sid": "",
                                    "Effect": "Allow",
                                    "Principal": {
                                        "Service": "ec2.amazonaws.com"
                                    },
                                    "Action": "sts:AssumeRole"
                                }
                            ]
                        },
                        "RoleId": "AROA1234567890EXAMPLE",
                        "CreateDate": "2014-07-30T17:09:20Z",
                        "RoleName": "EC2role",
                        "Path": "/",
                        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/EC2role"
                    }
                ],
                "CreateDate": "2014-07-30T17:09:20Z",
                "InstanceProfileName": "EC2role",
                "Path": "/",
                "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/EC2role"
            }
        ],
        "RoleName": "EC2role",
        "Path": "/",
        "AttachedManagedPolicies": [
            {
                "PolicyName": "AmazonS3FullAccess",
                "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess"
            },
            {
                "PolicyName": "AmazonDynamoDBFullAccess",
```

```
                    "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess"
                }
            ],
            "RoleLastUsed": {
                "Region": "us-west-2",
                "LastUsedDate": "2019-11-13T17:30:00Z"
            },
            "RolePolicyList": [],
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/EC2role"
        }
    ],
    "GroupDetailList": [
        {
            "GroupId": "AIDA1234567890EXAMPLE",
            "AttachedManagedPolicies": {
                "PolicyName": "AdministratorAccess",
                "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess"
            },
            "GroupName": "Admins",
            "Path": "/",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Admins",
            "CreateDate": "2013-10-14T18:32:24Z",
            "GroupPolicyList": []
        },
        {
            "GroupId": "AIDA1234567890EXAMPLE",
            "AttachedManagedPolicies": {
                "PolicyName": "PowerUserAccess",
                "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/PowerUserAccess"
            },
            "GroupName": "Dev",
            "Path": "/",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Dev",
            "CreateDate": "2013-10-14T18:33:55Z",
            "GroupPolicyList": []
        },
        {
            "GroupId": "AIDA1234567890EXAMPLE",
            "AttachedManagedPolicies": [],
            "GroupName": "Finance",
            "Path": "/",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Finance",
            "CreateDate": "2013-10-14T18:57:48Z",
            "GroupPolicyList": [
```

```
            {
                "PolicyName": "policygen-201310141157",
                "PolicyDocument": {
                    "Version":"2012-10-17",
                    "Statement": [
                        {
                            "Action": "aws-portal:*",
                            "Sid": "Stmt1381777017000",
                            "Resource": "*",
                            "Effect": "Allow"
                        }
                    ]
                }
            }
        ]
    }
],
"UserDetailList": [
    {
        "UserName": "Alice",
        "GroupList": [
            "Admins"
        ],
        "CreateDate": "2013-10-14T18:32:24Z",
        "UserId": "AIDA1234567890EXAMPLE",
        "UserPolicyList": [],
        "Path": "/",
        "AttachedManagedPolicies": [],
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice"
    },
    {
        "UserName": "Bob",
        "GroupList": [
            "Admins"
        ],
        "CreateDate": "2013-10-14T18:32:25Z",
        "UserId": "AIDA1234567890EXAMPLE",
        "UserPolicyList": [
            {
                "PolicyName": "DenyBillingAndIAMPolicy",
                "PolicyDocument": {
                    "Version":"2012-10-17",
                    "Statement": {
                        "Effect": "Deny",
```

```
                        "Action": [
                            "aws-portal:*",
                            "iam:*"
                        ],
                        "Resource": "*"
                    }
                }
            }
        ],
        "Path": "/",
        "AttachedManagedPolicies": [],
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob"
    },
    {
        "UserName": "Charlie",
        "GroupList": [
            "Dev"
        ],
        "CreateDate": "2013-10-14T18:33:56Z",
        "UserId": "AIDA1234567890EXAMPLE",
        "UserPolicyList": [],
        "Path": "/",
        "AttachedManagedPolicies": [],
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Charlie"
    }
],
"Policies": [
    {
        "PolicyName": "create-update-delete-set-managed-policies",
        "CreateDate": "2015-02-06T19:58:34Z",
        "AttachmentCount": 1,
        "IsAttachable": true,
        "PolicyId": "ANPA1234567890EXAMPLE",
        "DefaultVersionId": "v1",
        "PolicyVersionList": [
            {
                "CreateDate": "2015-02-06T19:58:34Z",
                "VersionId": "v1",
                "Document": {
                    "Version":"2012-10-17",
                    "Statement": {
                        "Effect": "Allow",
                        "Action": [
                            "iam:CreatePolicy",
```

```
                                "iam:CreatePolicyVersion",
                                "iam:DeletePolicy",
                                "iam:DeletePolicyVersion",
                                "iam:GetPolicy",
                                "iam:GetPolicyVersion",
                                "iam:ListPolicies",
                                "iam:ListPolicyVersions",
                                "iam:SetDefaultPolicyVersion"
                            ],
                            "Resource": "*"
                        }
                    },
                    "IsDefaultVersion": true
                }
            ],
            "Path": "/",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/create-update-delete-set-
managed-policies",
            "UpdateDate": "2015-02-06T19:58:34Z"
        },
        {
            "PolicyName": "S3-read-only-specific-bucket",
            "CreateDate": "2015-01-21T21:39:41Z",
            "AttachmentCount": 1,
            "IsAttachable": true,
            "PolicyId": "ANPA1234567890EXAMPLE",
            "DefaultVersionId": "v1",
            "PolicyVersionList": [
                {
                    "CreateDate": "2015-01-21T21:39:41Z",
                    "VersionId": "v1",
                    "Document": {
                        "Version":"2012-10-17",
                        "Statement": [
                            {
                                "Effect": "Allow",
                                "Action": [
                                    "s3:Get*",
                                    "s3:List*"
                                ],
                                "Resource": [
                                    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
                                    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
                                ]
```

```
                        }
                    ]
                },
                "IsDefaultVersion": true
            }
        ],
        "Path": "/",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/S3-read-only-specific-bucket",
        "UpdateDate": "2015-01-21T23:39:41Z"
    },
    {
        "PolicyName": "AmazonEC2FullAccess",
        "CreateDate": "2015-02-06T18:40:15Z",
        "AttachmentCount": 1,
        "IsAttachable": true,
        "PolicyId": "ANPA1234567890EXAMPLE",
        "DefaultVersionId": "v1",
        "PolicyVersionList": [
            {
                "CreateDate": "2014-10-30T20:59:46Z",
                "VersionId": "v1",
                "Document": {
                    "Version":"2012-10-17",
                    "Statement": [
                        {
                            "Action": "ec2:*",
                            "Effect": "Allow",
                            "Resource": "*"
                        },
                        {
                            "Effect": "Allow",
                            "Action": "elasticloadbalancing:*",
                            "Resource": "*"
                        },
                        {
                            "Effect": "Allow",
                            "Action": "cloudwatch:*",
                            "Resource": "*"
                        },
                        {
                            "Effect": "Allow",
                            "Action": "autoscaling:*",
                            "Resource": "*"
                        }
```

```
                    ]
                },
                "IsDefaultVersion": true
            }
        ],
        "Path": "/",
        "Arn": "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2FullAccess",
        "UpdateDate": "2015-02-06T18:40:15Z"
    }
  ],
  "Marker": "EXAMPLEkakv9BCuUNFDtxWSyfzetYwEx2ADc8dnzfvERF5S6YMvXKx41t6gCl/
eeaCX3Jo94/bKqezEAg8TEVS99EKFLxm3jtbpl25FDWEXAMPLE",
  "IsTruncated": true
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「AWS セキュリティ監査ガイドライン」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAccountAuthorizationDetails」を参照してください。

### get-account-password-policy

次のコード例は、get-account-password-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在のアカウントのパスワードポリシーを表示するには

次の get-account-password-policy コマンドは、現在のアカウントのパスワードポリシーに関する詳細を表示します。

```
aws iam get-account-password-policy
```

出力:

```
{
    "PasswordPolicy": {
        "AllowUsersToChangePassword": false,
        "RequireLowercaseCharacters": false,
        "RequireUppercaseCharacters": false,
        "MinimumPasswordLength": 8,
```

```
        "RequireNumbers": true,
        "RequireSymbols": true
    }
}
```

アカウントのためにパスワードポリシーが定義されていない場合、コマンドは NoSuchEntity エラーを返します。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーのアカウントパスワードポリシーの設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAccountPasswordPolicy」を参照してください。

### get-account-summary

次のコード例は、get-account-summary を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在のアカウントの IAM エンティティの使用状況と IAM クォータに関する情報を取得するには

次の get-account-summary コマンドは、アカウント内の現在の IAM エンティティの使用状況と現在の IAM エンティティのクォータに関する情報を返します。

```
aws iam get-account-summary
```

出力:

```
{
    "SummaryMap": {
        "UsersQuota": 5000,
        "GroupsQuota": 100,
        "InstanceProfiles": 6,
        "SigningCertificatesPerUserQuota": 2,
        "AccountAccessKeysPresent": 0,
        "RolesQuota": 250,
        "RolePolicySizeQuota": 10240,
        "AccountSigningCertificatesPresent": 0,
        "Users": 27,
        "ServerCertificatesQuota": 20,
        "ServerCertificates": 0,
```

```
        "AssumeRolePolicySizeQuota": 2048,
        "Groups": 7,
        "MFADevicesInUse": 1,
        "Roles": 3,
        "AccountMFAEnabled": 1,
        "MFADevices": 3,
        "GroupsPerUserQuota": 10,
        "GroupPolicySizeQuota": 5120,
        "InstanceProfilesQuota": 100,
        "AccessKeysPerUserQuota": 2,
        "Providers": 0,
        "UserPolicySizeQuota": 2048
    }
}
```

エンティティ制限の詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM および AWS STS クォータ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAccountSummary」を参照してください。

### get-context-keys-for-custom-policy

次のコード例は、get-context-keys-for-custom-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: コマンドラインでパラメータとして指定された 1 つ以上のカスタム JSON ポリシーによって参照されるコンテキストキーを一覧表示するには

次の get-context-keys-for-custom-policy コマンドは、指定された各ポリシーを解析し、それらのポリシーが使用するコンテキストキーを一覧表示します。このコマンドを使用して、ポリシーシミュレータコマンド simulate-custom-policy と simulate-custom-policy を正常に使用するために指定する必要があるコンテキストキー値を特定します。また、get-context-keys-for-custom-policy コマンドを使用して、IAM ユーザーまたはロールに関連付けられたすべてのポリシーで使用されるコンテキストキーのリストを取得することもできます。file:// で始まるパラメータ値は、ファイルを読み取り、ファイル名自体ではなくその内容をパラメータの値として使用するようにコマンドに指示します。

```
aws iam get-context-keys-for-custom-policy \
    --policy-input-list '{"Version":"2012-10-17",       "Statement":
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"arn:aws:dynamodb:us-
```

```
west-2:123456789012:table/${aws:username}","Condition":{"DateGreaterThan":
{"aws:CurrentTime":"2015-08-16T12:00:00Z"}}}}'
```

出力:

```
{
    "ContextKeyNames": [
        "aws:username",
        "aws:CurrentTime"
    ]
}
```

例 2: ファイル入力として提供される 1 つ以上のカスタム JSON ポリシーによって参照されるコンテキストキーを一覧表示するには

次の get-context-keys-for-custom-policy コマンドは前の例と同じですが、ポリシーがパラメータとしてではなくファイルで提供される点が異なります。このコマンドは JSON 構造のリストではなく JSON 文字列のリストを想定しているため、ファイルは次のような構造にする必要があります。ただし、1 つにまとめることはできます。

```
[
    "Policy1",
    "Policy2"
]
```

そのため、例えば、前の例のポリシーを含むファイルは次のようになっている必要があります。ポリシー文字列内に埋め込まれている各二重引用符の前に「バックスラッシュ」を付けてエスケープする必要があります。

```
[ "{\"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\": {\"Effect\": \"Allow\", \"Action
\": \"dynamodb:*\", \"Resource\": \"arn:aws:dynamodb:us-west-2:128716708097:table/
${aws:username}\", \"Condition\": {\"DateGreaterThan\": {\"aws:CurrentTime\":
 \"2015-08-16T12:00:00Z\"}}}}" ]
```

その後、このファイルを次のコマンドに送信できます。

```
aws iam get-context-keys-for-custom-policy \
    --policy-input-list file://policyfile.json
```

出力:

```
{
    "ContextKeyNames": [
        "aws:username",
        "aws:CurrentTime"
    ]
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーシミュレーターの使用 (AWS CLI および AWS API)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetContextKeysForCustomPolicy」を参照してください。

### get-context-keys-for-principal-policy

次のコード例は、get-context-keys-for-principal-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM プリンシパルに関連付けられているすべてのポリシーが参照するコンテキストキーを一覧表示するには

次の get-context-keys-for-principal-policy コマンドは、ユーザー saanvi とそのユーザーがメンバーとなっているグループにアタッチされているすべてのポリシーを取得します。次に、このコマンドは各ポリシーを解析し、それらのポリシーで使用されているコンテキストキーを一覧表示します。このコマンドを使用して、simulate-custom-policy および simulate-principal-policy コマンドを正常に使用するために指定する必要があるコンテキストキー値を特定します。get-context-keys-for-custom-policy コマンドを使用して、任意の JSON ポリシーで使用されているコンテキストキーのリストを取得することもできます。

```
aws iam get-context-keys-for-principal-policy \
   --policy-source-arn arn:aws:iam::123456789012:user/saanvi
```

出力:

```
{
    "ContextKeyNames": [
        "aws:username",
        "aws:CurrentTime"
```

```
    ]
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーシミュレーターの使用 (AWS CLI および AWS API)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetContextKeysForPrincipalPolicy」を参照してください。

### get-credential-report

次のコード例は、get-credential-report を使用する方法を示しています。

AWS CLI

認証情報レポートを取得するには

この例では、返されたレポートを開き、それをテキスト行の配列としてパイプラインに出力します。

```
aws iam get-credential-report
```

出力:

```
{
    "GeneratedTime":  "2015-06-17T19:11:50Z",
    "ReportFormat": "text/csv"
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「AWS アカウントの認証情報レポートの取得」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetCredentialReport」を参照してください。

### get-group-policy

次のコード例は、get-group-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM グループにアタッチされたポリシーに関する情報を取得するには

次の get-group-policy コマンドは、Test-Group という名前のグループにアタッチされている指定されたポリシーに関する情報を取得します。

```
aws iam get-group-policy \
    --group-name Test-Group \
    --policy-name S3-ReadOnly-Policy
```

出力:

```
{
    "GroupName": "Test-Group",
    "PolicyDocument": {
        "Statement": [
            {
                "Action": [
                    "s3:Get*",
                    "s3:List*"
                ],
                "Resource": "*",
                "Effect": "Allow"
            }
        ]
    },
    "PolicyName": "S3-ReadOnly-Policy"
}
```

IAM ポリシーの詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーを管理する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetGroupPolicy」を参照してください。

### get-group

次のコード例は、get-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM グループを取得するには

この例では、IAM グループ Admins に関する詳細を返します。

```
aws iam get-group \
    --group-name Admins
```

出力:

```
{
    "Group": {
        "Path": "/",
        "CreateDate": "2015-06-16T19:41:48Z",
        "GroupId": "AIDGPMS9RO4H3FEXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Admins",
        "GroupName": "Admins"
    },
    "Users": []
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ID (ユーザー、ユーザーグループ、ロール)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetGroup」を参照してください。

### get-instance-profile

次のコード例は、get-instance-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスプロファイルの情報を取得するには

次の get-instance-profile コマンドは、ExampleInstanceProfile という名前のインスタンスプロファイルに関する情報を取得します。

```
aws iam get-instance-profile \
    --instance-profile-name ExampleInstanceProfile
```

出力:

```
{
    "InstanceProfile": {
        "InstanceProfileId": "AID2MAB8DPLSRHEXAMPLE",
```

```
        "Roles": [
            {
                "AssumeRolePolicyDocument": "<URL-encoded-JSON>",
                "RoleId": "AIDGPMS9RO4H3FEXAMPLE",
                "CreateDate": "2013-01-09T06:33:26Z",
                "RoleName": "Test-Role",
                "Path": "/",
                "Arn": "arn:aws:iam::336924118301:role/Test-Role"
            }
        ],
        "CreateDate": "2013-06-12T23:52:02Z",
        "InstanceProfileName": "ExampleInstanceProfile",
        "Path": "/",
        "Arn": "arn:aws:iam::336924118301:instance-profile/ExampleInstanceProfile"
    }
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「インスタンスプロファイルの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetInstanceProfile」を参照してください。

### get-login-profile

次のコード例は、get-login-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ユーザーのパスワード情報を取得するには

次の get-login-profile コマンドは、Bob という名前の IAM ユーザーのパスワードに関する情報を取得します。

```
aws iam get-login-profile \
    --user-name Bob
```

出力:

```
{
    "LoginProfile": {
        "UserName": "Bob",
        "CreateDate": "2012-09-21T23:03:39Z"
```

```
    }
}
```

get-login-profile コマンドを使用して、IAM ユーザーがパスワードを持っていることを確認できます。ユーザーのためにパスワードが定義されていない場合、コマンドは NoSuchEntity エラーを返します。

このコマンドを使用してパスワードを表示することはできません。パスワードを忘れた場合は、ユーザーのパスワードをリセットできます (update-login-profile)。または、ユーザーのログインプロファイルを削除し (delete-login-profile)、新しいログインプロファイルを作成することもできます (create-login-profile)。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーのパスワードの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetLoginProfile」を参照してください。

### get-mfa-device

次のコード例は、get-mfa-device を使用する方法を示しています。

AWS CLI

FIDO セキュリティキーに関する情報を取得するには

次の get-mfa-device のコマンド例では、指定された FIDO セキュリティキーに関する情報を取得します。

```
aws iam get-mfa-device \
    --serial-number arn:aws:iam::123456789012:u2f/user/alice/fidokeyname-
EXAMPLEBN5FHTECLFG7EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "UserName": "alice",
    "SerialNumber": "arn:aws:iam::123456789012:u2f/user/alice/fidokeyname-
EXAMPLEBN5FHTECLFG7EXAMPLE",
    "EnableDate": "2023-09-19T01:49:18+00:00",
    "Certifications": {
        "FIDO": "L1"
```

```
    }
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認証 (MFA) の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetMfaDevice」を参照してください。

### get-open-id-connect-provider

次のコード例は、get-open-id-connect-provider を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定した OpenID Connect プロバイダーに関する情報を返すには

この例では、ARN が arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/server.example.com である OpenID Connect プロバイダーに関する詳細を返します。

```
aws iam get-open-id-connect-provider \
    --open-id-connect-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
server.example.com
```

出力:

```
{
    "Url": "server.example.com"
        "CreateDate": "2015-06-16T19:41:48Z",
        "ThumbprintList": [
        "12345abcdefghijk67890lmnopqrst987example"
        ],
        "ClientIDList": [
        "example-application-ID"
        ]
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM で OpenID Connect (OIDC) ID プロバイダーを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetOpenIdConnectProvider」を参照してください。

### get-organizations-access-report

次のコード例は、get-organizations-access-report を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクセスレポートを取得するには

次の get-organizations-access-report の例では、以前に生成された AWS Organizations エンティティのアクセスレポートを表示します。レポートを生成するには、generate-organizations-access-report コマンドを使用します。

```
aws iam get-organizations-access-report \
    --job-id a8b6c06f-aaa4-8xmp-28bc-81da71836359
```

出力:

```
{
    "JobStatus": "COMPLETED",
    "JobCreationDate": "2019-09-30T06:53:36.187Z",
    "JobCompletionDate": "2019-09-30T06:53:37.547Z",
    "NumberOfServicesAccessible": 188,
    "NumberOfServicesNotAccessed": 171,
    "AccessDetails": [
        {
            "ServiceName": "Alexa for Business",
            "ServiceNamespace": "a4b",
            "TotalAuthenticatedEntities": 0
        },
        ...
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「最終アクセス情報を使用した AWS のアクセス許可の調整」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetOrganizationsAccessReport」を参照してください。

### get-policy-version

次のコード例は、get-policy-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定された管理ポリシーの指定されたバージョンに関する情報を取得するには

この例では、ARN が arn:aws:iam::123456789012:policy/MyManagedPolicy であるポリシーの v2 バージョンのポリシードキュメントを返します。

```
aws iam get-policy-version \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy \
    --version-id v2
```

出力:

```
{
    "PolicyVersion": {
        "Document": {
            "Version":"2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Effect": "Allow",
                    "Action": "iam:*",
                    "Resource": "*"
                }
            ]
        },
        "VersionId": "v2",
        "IsDefaultVersion": true,
        "CreateDate": "2023-04-11T00:22:54+00:00"
    }
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM のポリシーとアクセス許可」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPolicyVersion」を参照してください。

### get-policy

次のコード例は、get-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定した管理ポリシーに関する情報を取得するには

この例では、ARN が arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy である管理ポリシーに関する詳細を返します。

```
aws iam get-policy \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
```

出力:

```
{
    "Policy": {
        "PolicyName": "MySamplePolicy",
        "CreateDate": "2015-06-17T19:23;32Z",
        "AttachmentCount": 0,
        "IsAttachable": true,
        "PolicyId": "Z27SI6FQMGNQ2EXAMPLE1",
        "DefaultVersionId": "v1",
        "Path": "/",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy",
        "UpdateDate": "2015-06-17T19:23:32Z"
    }
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM のポリシーとアクセス許可」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPolicy」を参照してください。

### get-role-policy

次のコード例は、get-role-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ロールにアタッチされたポリシーに関する情報を取得するには

次の get-role-policy コマンドは、Test-Role という名前のロールにアタッチされている指定されたポリシーに関する情報を取得します。

```
aws iam get-role-policy \
    --role-name Test-Role \
    --policy-name ExamplePolicy
```

出力:

```
{
  "RoleName": "Test-Role",
  "PolicyDocument": {
      "Statement": [
          {
              "Action": [
                  "s3:ListBucket",
                  "s3:Put*",
                  "s3:Get*",
                  "s3:*MultipartUpload*"
              ],
              "Resource": "*",
              "Effect": "Allow",
              "Sid": "1"
          }
      ]
  }
  "PolicyName": "ExamplePolicy"
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRolePolicy」を参照してください。

### get-role

次のコード例は、get-role を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ロールに関する情報を取得するには

次の get-role コマンドは、Test-Role という名前のロールに関する情報を取得します。

```
aws iam get-role \
```

```
    --role-name Test-Role
```

出力:

```
{
    "Role": {
        "Description": "Test Role",
        "AssumeRolePolicyDocument":"<URL-encoded-JSON>",
        "MaxSessionDuration": 3600,
        "RoleId": "AROA1234567890EXAMPLE",
        "CreateDate": "2019-11-13T16:45:56Z",
        "RoleName": "Test-Role",
        "Path": "/",
        "RoleLastUsed": {
            "Region": "us-east-1",
            "LastUsedDate": "2019-11-13T17:14:00Z"
        },
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Test-Role"
    }
}
```

このコマンドは、ロールにアタッチされている信頼ポリシーを表示します。ロールにアタッチされているアクセス許可ポリシーを一覧表示するには、list-role-policies コマンドを使用します。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRole」を参照してください。

### get-saml-provider

次のコード例は、get-saml-provider を使用する方法を示しています。

AWS CLI

SAML プロバイダーのメタドキュメントを取得するには

この例では、ARM が arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS である SAML 2.0 プロバイダーに関する詳細を取得します。レスポンスには、AWS SAML プロバイダーエンティティを作成するために ID プロバイダーから取得したメタデータドキュメントと、作成日と有効期限が含まれます。

```
aws iam get-saml-provider \
    --saml-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS
```

出力:

```
{
    "SAMLMetadataDocument": "...SAMLMetadataDocument-XML...",
    "CreateDate": "2017-03-06T22:29:46+00:00",
    "ValidUntil": "2117-03-06T22:29:46.433000+00:00",
    "Tags": [
        {
            "Key": "DeptID",
            "Value": "123456"
        },
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "Accounting"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM SAML ID プロバイダーの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSamlProvider」を参照してください。

### get-server-certificate

次のコード例は、get-server-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS アカウントのサーバー証明書の詳細を取得するには

次の get-server-certificate コマンドは、AWS アカウント内の指定されたサーバー証明書に関するすべての詳細を取得します。

```
aws iam get-server-certificate \
    --server-certificate-name myUpdatedServerCertificate
```

出力:

```
{
    "ServerCertificate": {
        "ServerCertificateMetadata": {
            "Path": "/",
            "ServerCertificateName": "myUpdatedServerCertificate",
            "ServerCertificateId": "ASCAEXAMPLE123EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/
myUpdatedServerCertificate",
            "UploadDate": "2019-04-22T21:13:44+00:00",
            "Expiration": "2019-10-15T22:23:16+00:00"
        },
        "CertificateBody": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
            MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
            VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
            b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
            BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
            MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
            VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
            b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
            YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
            21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
            rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
            Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
            nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
            FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
            NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvrszlaEXAMPLE=-----END CERTIFICATE-----",
        "CertificateChain": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\nMIICiTCCAfICCQD6md
            7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAqQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgT
            AldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0drGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAs
            TC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVsQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQ
            jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhtcNMTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBh
            MCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgsYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBb
            WF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb2d5zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMx
            HzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGfFtYXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQE
            BBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIgWJ21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVI
            k60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8mh9TrDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQ
            ITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gjpEIbb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nr
            AgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCku4nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auN
            KyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0FlkbFFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6Guo
            EDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjS;TbNYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw
            3rrszlaEWEG5vb25lQGFtsYXpvbiEXAMPLE=\n-----END CERTIFICATE-----"
    }
```

```
}
```

AWS アカウントで使用可能なサーバー証明書を一覧表示するには、list-server-certificates コマンドを使用します。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM でのサーバー証明書の管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetServerCertificate」を参照してください。

### get-service-last-accessed-details-with-entities

次のコード例は、get-service-last-accessed-details-with-entities を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスの詳細を含むサービスアクセスレポートを取得するには

次の get-service-last-accessed-details-with-entities の例では、指定されたサービスにアクセスした IAM ユーザーやその他のエンティティに関する詳細を含むレポートを取得します。レポートを生成するには、generate-service-last-accessed-details コマンドを使用します。名前空間でアクセスされるサービスのリストを取得するには、get-service-last-accessed-details を使用します。

```
aws iam get-service-last-accessed-details-with-entities \
    --job-id 78b6c2ba-d09e-6xmp-7039-ecde30b26916 \
    --service-namespace lambda
```

出力:

```
{
    "JobStatus": "COMPLETED",
    "JobCreationDate": "2019-10-01T03:55:41.756Z",
    "JobCompletionDate": "2019-10-01T03:55:42.533Z",
    "EntityDetailsList": [
        {
            "EntityInfo": {
                "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/admin",
```

```
                "Name": "admin",
                "Type": "USER",
                "Id": "AIDAIO2XMPLENQEXAMPLE",
                "Path": "/"
            },
            "LastAuthenticated": "2019-09-30T23:02:00Z"
        },
        {
            "EntityInfo": {
                "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/developer",
                "Name": "developer",
                "Type": "USER",
                "Id": "AIDAIBEYXMPL2YEXAMPLE",
                "Path": "/"
            },
            "LastAuthenticated": "2019-09-16T19:34:00Z"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「最終アクセス情報を使用した AWS のアクセス許可の調整」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities」を参照してください。

### get-service-last-accessed-details

次のコード例は、get-service-last-accessed-details を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスアクセスレポートを取得するには

次の get-service-last-accessed-details の例では、IAM エンティティがアクセスしたサービスを一覧表示する、以前に生成したレポートを取得します。レポートを生成するには、generate-service-last-accessed-details コマンドを使用します。

```
aws iam get-service-last-accessed-details \
    --job-id 2eb6c2b8-7b4c-3xmp-3c13-03b72c8cdfdc
```

出力:

```
{
    "JobStatus": "COMPLETED",
    "JobCreationDate": "2019-10-01T03:50:35.929Z",
    "ServicesLastAccessed": [
        ...
        {
            "ServiceName": "AWS Lambda",
            "LastAuthenticated": "2019-09-30T23:02:00Z",
            "ServiceNamespace": "lambda",
            "LastAuthenticatedEntity": "arn:aws:iam::123456789012:user/admin",
            "TotalAuthenticatedEntities": 6
        },
    ]
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「最終アクセス情報を使用した AWS のアクセス許可の調整」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetServiceLastAccessedDetails」を参照してください。

### get-service-linked-role-deletion-status

次のコード例は、get-service-linked-role-deletion-status を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスにリンクされたロールの削除リクエストのステータスを確認するには

次の get-service-linked-role-deletion-status の例では、サービスにリンクされたロールを削除するという以前のリクエストのステータスが表示されます。削除オペレーションは非同期で実行されます。リクエストを実行すると、このコマンドのパラメータとして指定した DeletionTaskId の値を取得します。

```
aws iam get-service-linked-role-deletion-status \
    --deletion-task-id task/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots/1a2b3c4d-1234-abcd-7890-abcdeEXAMPLE
```

出力:

```
{
"Status": "SUCCEEDED"
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「サービスにリンクされたロールの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetServiceLinkedRoleDeletionStatus」を参照してください。

### get-ssh-public-key

次のコード例は、get-ssh-public-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: SSH エンコード形式で IAM ユーザーに添付された SSH パブリックキーを取得するには

次の get-ssh-public-key コマンドは、IAM ユーザー sofia から指定された SSH パブリックキーを取得します。出力は SSH エンコーディングです。

```
aws iam get-ssh-public-key \
    --user-name sofia \
    --ssh-public-key-id APKA123456789EXAMPLE \
    --encoding SSH
```

出力:

```
{
    "SSHPublicKey": {
        "UserName": "sofia",
        "SSHPublicKeyId": "APKA123456789EXAMPLE",
        "Fingerprint": "12:34:56:78:90:ab:cd:ef:12:34:56:78:90:ab:cd:ef",
        "SSHPublicKeyBody": "ssh-rsa <<long encoded SSH string>>",
        "Status": "Inactive",
        "UploadDate": "2019-04-18T17:04:49+00:00"
    }
}
```

例 2: PEM エンコード形式で IAM ユーザーに添付された SSH パブリックキーを取得するには

次の get-ssh-public-key コマンドは、IAM ユーザー sofia から指定された SSH パブリックキーを取得します。出力は PEM エンコーディングです。

```
aws iam get-ssh-public-key \
    --user-name sofia \
    --ssh-public-key-id APKA123456789EXAMPLE \
    --encoding PEM
```

出力:

```
{
    "SSHPublicKey": {
        "UserName": "sofia",
        "SSHPublicKeyId": "APKA123456789EXAMPLE",
        "Fingerprint": "12:34:56:78:90:ab:cd:ef:12:34:56:78:90:ab:cd:ef",
        "SSHPublicKeyBody": ""-----BEGIN PUBLIC KEY-----\n<<long encoded PEM
 string>>\n-----END PUBLIC KEY-----\n"",
        "Status": "Inactive",
        "UploadDate": "2019-04-18T17:04:49+00:00"
    }
}
```

詳細については、「AWSIAM ユーザーガイド」の「CodeCommit で SSH キーと SSH を使用する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSshPublicKey」を参照してください。

### get-user-policy

次のコード例は、get-user-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ユーザーのポリシーの詳細を一覧表示するには

次の get-user-policy コマンドは、Bob という名前の IAM ユーザーにアタッチされている指定されたポリシーの詳細を一覧表示します。

```
aws iam get-user-policy \
```

```
    --user-name Bob \
    --policy-name ExamplePolicy
```

出力:

```
{
    "UserName": "Bob",
    "PolicyName": "ExamplePolicy",
    "PolicyDocument": {
        "Version":"2012-10-17",
        "Statement": [
            {
                "Action": "*",
                "Resource": "*",
                "Effect": "Allow"
            }
        ]
    }
}
```

IAM ユーザーのポリシーのリストを取得するには、`list-user-policies` コマンドを使用します。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM のポリシーとアクセス許可」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetUserPolicy」を参照してください。

### `get-user`

次のコード例は、`get-user` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ユーザーに関する情報を取得するには

次の `get-user` コマンドは、Paulo という名前の IAM ユーザーに関する情報を取得します。

```
aws iam get-user \
    --user-name Paulo
```

出力:

```
{
    "User": {
        "UserName": "Paulo",
        "Path": "/",
        "CreateDate": "2019-09-21T23:03:13Z",
        "UserId": "AIDA123456789EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Paulo"
    }
}
```

IAM ポリシーの詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーを管理する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetUser」を参照してください。

### list-access-keys

次のコード例は、list-access-keys を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ユーザーのアクセスキー ID を一覧表示するには

次の list-access-keys コマンドは、Bob という名前の IAM ユーザーのアクセスキー ID を一覧表示します。

```
aws iam list-access-keys \
    --user-name Bob
```

出力:

```
{
    "AccessKeyMetadata": [
        {
            "UserName": "Bob",
            "Status": "Active",
            "CreateDate": "2013-06-04T18:17:34Z",
            "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
```

```
        },
        {
            "UserName": "Bob",
            "Status": "Inactive",
            "CreateDate": "2013-06-06T20:42:26Z",
            "AccessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE"
        }
    ]
}
```

IAM ユーザーのシークレットアクセスキーを一覧表示することはできません。シークレットアクセスキーを紛失した場合は、create-access-keys コマンドを使用して新しいアクセスキーを作成する必要があります。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーのアクセスキーの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAccessKeys」を参照してください。

### list-account-aliases

次のコード例は、list-account-aliases を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントエイリアスを一覧表示するには

次の list-account-aliases コマンドは、現在のアカウントのエイリアスを一覧表示します。

```
aws iam list-account-aliases
```

出力:

```
{
    "AccountAliases": [
    "mycompany"
    ]
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「AWS アカウント ID とそのエイリアス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAccountAliases」を参照してください。

### `list-attached-group-policies`

次のコード例は、`list-attached-group-policies` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定されたグループにアタッチされているすべての管理ポリシーを一覧表示するには

この例では、AWS アカウントの `Admins` という名前の IAM グループにアタッチされている管理ポリシーの名前と ARN を返します。

```
aws iam list-attached-group-policies \
    --group-name Admins
```

出力:

```
{
    "AttachedPolicies": [
        {
            "PolicyName": "AdministratorAccess",
            "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess"
        },
        {
            "PolicyName": "SecurityAudit",
            "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit"
        }
    ],
    "IsTruncated": false
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM のポリシーとアクセス許可」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAttachedGroupPolicies」を参照してください。

### list-attached-role-policies

次のコード例は、list-attached-role-policies を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定された IAM ロールにアタッチされている管理ポリシーを一覧表示するには

このコマンドは、AWS アカウントの SecurityAuditRole という名前の IAM ロールにアタッチされている管理ポリシーの名前と ARN を返します。

```
aws iam list-attached-role-policies \
    --role-name SecurityAuditRole
```

出力:

```
{
    "AttachedPolicies": [
        {
            "PolicyName": "SecurityAudit",
            "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit"
        }
    ],
    "IsTruncated": false
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM のポリシーとアクセス許可」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAttachedRolePolicies」を参照してください。

### list-attached-user-policies

次のコード例は、list-attached-user-policies を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定されたユーザーにアタッチされているすべての管理ポリシーを一覧表示するには

このコマンドは、AWS アカウントの Bob という名前の IAM ユーザーの管理ポリシーの名前と ARN を返します。

```
aws iam list-attached-user-policies \
    --user-name Bob
```

出力:

```
{
    "AttachedPolicies": [
        {
            "PolicyName": "AdministratorAccess",
            "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess"
        },
        {
            "PolicyName": "SecurityAudit",
            "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit"
        }
    ],
    "IsTruncated": false
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM のポリシーとアクセス許可」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAttachedUserPolicies」を参照してください。

### list-entities-for-policy

次のコード例は、list-entities-for-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定された管理ポリシーがアタッチされているすべてのユーザー、グループ、ロールを一覧表示するには

この例では、ポリシー arn:aws:iam::123456789012:policy/TestPolicy がアタッチされている IAM グループ、ロール、ユーザーのリストを返します。

```
aws iam list-entities-for-policy \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/TestPolicy
```

出力:

```
{
    "PolicyGroups": [
        {
            "GroupName": "Admins",
            "GroupId": "AGPACKCEVSQ6C2EXAMPLE"
        }
    ],
    "PolicyUsers": [
        {
            "UserName": "Alice",
            "UserId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE"
        }
    ],
    "PolicyRoles": [
        {
            "RoleName": "DevRole",
            "RoleId": "AROADBQP57FF2AEXAMPLE"
        }
    ],
    "IsTruncated": false
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM のポリシーとアクセス許可」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListEntitiesForPolicy」を参照してください。

### list-group-policies

次のコード例は、list-group-policies を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定されたグループにアタッチされているすべてのインラインポリシーを一覧表示するには

次の list-group-policies コマンドは、現在のアカウントの Admins という名前の IAM グループにアタッチされているインラインポリシーの名前を一覧表示します。

```
aws iam list-group-policies \
    --group-name Admins
```

出力:

```
{
    "PolicyNames": [
        "AdminRoot",
        "ExamplePolicy"
    ]
}
```

IAM ポリシーの詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーを管理する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListGroupPolicies」を参照してください。

### list-groups-for-user

次のコード例は、list-groups-for-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ユーザーが属する IAM グループを一覧表示するには

次の list-groups-for-user コマンドは、Bob という IAM ユーザーが属するグループを表示します。

```
aws iam list-groups-for-user \
    --user-name Bob
```

出力:

```
{
    "Groups": [
        {
            "Path": "/",
            "CreateDate": "2013-05-06T01:18:08Z",
            "GroupId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Admin",
            "GroupName": "Admin"
        },
        {
            "Path": "/",
```

```
            "CreateDate": "2013-05-06T01:37:28Z",
            "GroupId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/s3-Users",
            "GroupName": "s3-Users"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーグループの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListGroupsForUser」を参照してください。

### list-groups

次のコード例は、list-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在のアカウントの IAM グループを一覧表示するには

次の list-groups コマンドは、現在のアカウントの IAM グループを一覧表示します。

```
aws iam list-groups
```

出力:

```
{
    "Groups": [
        {
            "Path": "/",
            "CreateDate": "2013-06-04T20:27:27.972Z",
            "GroupId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Admins",
            "GroupName": "Admins"
        },
        {
            "Path": "/",
            "CreateDate": "2013-04-16T20:30:42Z",
            "GroupId": "AIDGPMS9RO4H3FEXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/S3-Admins",
```

```
            "GroupName": "S3-Admins"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーグループの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListGroups」を参照してください。

### list-instance-profile-tags

次のコード例は、list-instance-profile-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスプロファイルにアタッチされているタグを一覧表示するには

次の list-instance-profile-tags コマンドは、指定されたインスタンスプロファイルに関連付けられているタグのリストを取得します。

```
aws iam list-instance-profile-tags \
    --instance-profile-name deployment-role
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "DeptID",
            "Value": "123456"
        },
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "Accounting"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListInstanceProfileTags」を参照してください。

### list-instance-profiles-for-role

次のコード例は、list-instance-profiles-for-role を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ロールのインスタンスプロファイルを一覧表示するには

次の list-instance-profiles-for-role コマンドは、ロール Test-Role に関連付けられているインスタンスプロファイルを一覧表示します。

```
aws iam list-instance-profiles-for-role \
    --role-name Test-Role
```

出力:

```
{
    "InstanceProfiles": [
        {
            "InstanceProfileId": "AIDGPMS9RO4H3FEXAMPLE",
            "Roles": [
                {
                    "AssumeRolePolicyDocument": "<URL-encoded-JSON>",
                    "RoleId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
                    "CreateDate": "2013-06-07T20:42:15Z",
                    "RoleName": "Test-Role",
                    "Path": "/",
                    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Test-Role"
                }
            ],
            "CreateDate": "2013-06-07T21:05:24Z",
            "InstanceProfileName": "ExampleInstanceProfile",
            "Path": "/",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/
ExampleInstanceProfile"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「インスタンスプロファイルの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListInstanceProfilesForRole」を参照してください。

### list-instance-profiles

次のコード例は、list-instance-profiles を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントのインスタンスプロファイルを一覧表示するには

次の list-instance-profiles コマンドは、現在のアカウントに関連付けられているインスタンスプロファイルを一覧表示します。

```
aws iam list-instance-profiles
```

出力:

```
{
    "InstanceProfiles": [
        {
            "Path": "/",
            "InstanceProfileName": "example-dev-role",
            "InstanceProfileId": "AIPAIXEU4NUHUPEXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/example-dev-role",
            "CreateDate": "2023-09-21T18:17:41+00:00",
            "Roles": [
                {
                    "Path": "/",
                    "RoleName": "example-dev-role",
                    "RoleId": "AROAJ52OTH4H7LEXAMPLE",
                    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/example-dev-role",
                    "CreateDate": "2023-09-21T18:17:40+00:00",
                    "AssumeRolePolicyDocument": {
                        "Version":"2012-10-17",
                        "Statement": [
                            {
                                "Effect": "Allow",
                                "Principal": {
                                    "Service": "ec2.amazonaws.com"
```

```
                                },
                                "Action": "sts:AssumeRole"
                            }
                        ]
                    }
                }
            ]
        },
        {
            "Path": "/",
            "InstanceProfileName": "example-s3-role",
            "InstanceProfileId": "AIPAJVJVNRIQFREXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/example-s3-role",
            "CreateDate": "2023-09-21T18:18:50+00:00",
            "Roles": [
                {
                    "Path": "/",
                    "RoleName": "example-s3-role",
                    "RoleId": "AROAINUBC5O7XLEXAMPLE",
                    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/example-s3-role",
                    "CreateDate": "2023-09-21T18:18:49+00:00",
                    "AssumeRolePolicyDocument": {
                        "Version":"2012-10-17",
                        "Statement": [
                            {
                                "Effect": "Allow",
                                "Principal": {
                                    "Service": "ec2.amazonaws.com"
                                },
                                "Action": "sts:AssumeRole"
                            }
                        ]
                    }
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「インスタンスプロファイルの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListInstanceProfiles」を参照してください。

### list-mfa-device-tags

次のコード例は、list-mfa-device-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

MFA デバイスにアタッチされたタグを一覧表示するには

次の list-mfa-device-tags コマンドは、指定された MFA デバイスに関連付けられているタグのリストを取得します。

```
aws iam list-mfa-device-tags \
    --serial-number arn:aws:iam::123456789012:mfa/alice
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "DeptID",
            "Value": "123456"
        },
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "Accounting"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListMfaDeviceTags」を参照してください。

### list-mfa-devices

次のコード例は、list-mfa-devices を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定したユーザーのすべての MFA デバイスを一覧表示するには

この例では、IAM ユーザー Bob に割り当てられた MFA デバイスに関する詳細を返します。

```
aws iam list-mfa-devices \
    --user-name Bob
```

出力:

```
{
    "MFADevices": [
        {
            "UserName": "Bob",
            "SerialNumber": "arn:aws:iam::123456789012:mfa/Bob",
            "EnableDate": "2019-10-28T20:37:09+00:00"
        },
        {
            "UserName": "Bob",
            "SerialNumber": "GAKT12345678",
            "EnableDate": "2023-02-18T21:44:42+00:00"
        },
        {
            "UserName": "Bob",
            "SerialNumber": "arn:aws:iam::123456789012:u2f/user/Bob/
fidosecuritykey1-7XNL7NFNLZ123456789EXAMPLE",
            "EnableDate": "2023-09-19T02:25:35+00:00"
        },
        {
            "UserName": "Bob",
            "SerialNumber": "arn:aws:iam::123456789012:u2f/user/Bob/
fidosecuritykey2-VDRQTDBBN5123456789EXAMPLE",
            "EnableDate": "2023-09-19T01:49:18+00:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認証 (MFA) の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListMfaDevices」を参照してください。

### list-open-id-connect-provider-tags

次のコード例は、list-open-id-connect-provider-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

OpenID Connect (OIDC) 互換 ID プロバイダーにアタッチされたタグを一覧表示するには

次の list-open-id-connect-provider-tags コマンドは、指定された OIDC ID プロバイダーに関連付けられているタグのリストを取得します。

```
aws iam list-open-id-connect-provider-tags \
    --open-id-connect-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
server.example.com
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "DeptID",
            "Value": "123456"
        },
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "Accounting"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListOpenIdConnectProviderTags」を参照してください。

### list-open-id-connect-providers

次のコード例は、list-open-id-connect-providers を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS アカウント内の OpenID Connect プロバイダーに関する情報を一覧表示するには

この例では、現在の AWS アカウントで定義されているすべての OpenID Connect プロバイダーの ARN のリストを返します。

```
aws iam list-open-id-connect-providers
```

出力:

```
{
    "OpenIDConnectProviderList": [
        {
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
example.oidcprovider.com"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM で OpenID Connect (OIDC) ID プロバイダーを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListOpenIdConnectProviders」を参照してください。

### `list-organizations-features`

次のコード例は、`list-organizations-features` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

組織で有効になっている一元化されたルートアクセス機能を一覧表示するには

次の `list-organizations-features` コマンドは、組織で有効になっている一元化されたルートアクセス機能を一覧表示します。

```
aws iam list-organizations-features
```

出力:

```
{
    "EnabledFeatures": [
        "RootCredentialsManagement",
```

```
        "RootSessions"
    ]
    "OrganizationId": "o-aa111bb222"
}
```

詳細については、AWS IAM ユーザーガイドの「メンバーアカウントのルートアクセスを一元管理する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListOrganizationsFeatures」を参照してください。

### list-policies-granting-service-access

次のコード例は、list-policies-granting-service-access を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定されたサービスへのプリンシパルアクセスを許可するポリシーを一覧表示するには

次の list-policies-granting-service-access の例では、IAM ユーザー sofia に AWS CodeCommit サービスへのアクセスを許可するポリシーのリストを取得します。

```
aws iam list-policies-granting-service-access \
    --arn arn:aws:iam::123456789012:user/sofia \
    --service-namespaces codecommit
```

出力:

```
{
    "PoliciesGrantingServiceAccess": [
        {
            "ServiceNamespace": "codecommit",
            "Policies": [
                {
                    "PolicyName": "Grant-Sofia-Access-To-CodeCommit",
                    "PolicyType": "INLINE",
                    "EntityType": "USER",
                    "EntityName": "sofia"
                }
            ]
```

```
        }
    ],
    "IsTruncated": false
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「CodeCommit での IAM の使用: Git 認証情報、SSH キー、および AWS アクセスキー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPoliciesGrantingServiceAccess」を参照してください。

### list-policies

次のコード例は、list-policies を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS アカウントで使用できる管理ポリシーを一覧表示するには

この例では、現在の AWS アカウントで使用可能な最初の 2 つの管理ポリシーのコレクションを返します。

```
aws iam list-policies \
    --max-items 3
```

出力:

```
{
    "Policies": [
        {
            "PolicyName": "AWSCloudTrailAccessPolicy",
            "PolicyId": "ANPAXQE2B5PJ7YEXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/AWSCloudTrailAccessPolicy",
            "Path": "/",
            "DefaultVersionId": "v1",
            "AttachmentCount": 0,
            "PermissionsBoundaryUsageCount": 0,
            "IsAttachable": true,
            "CreateDate": "2019-09-04T17:43:42+00:00",
            "UpdateDate": "2019-09-04T17:43:42+00:00"
        },
        {
```

```
            "PolicyName": "AdministratorAccess",
            "PolicyId": "ANPAIWMBCKSKIEE64ZLYK",
            "Arn": "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess",
            "Path": "/",
            "DefaultVersionId": "v1",
            "AttachmentCount": 6,
            "PermissionsBoundaryUsageCount": 0,
            "IsAttachable": true,
            "CreateDate": "2015-02-06T18:39:46+00:00",
            "UpdateDate": "2015-02-06T18:39:46+00:00"
        },
        {
            "PolicyName": "PowerUserAccess",
            "PolicyId": "ANPAJYRXTHIB4FOVS3ZXS",
            "Arn": "arn:aws:iam::aws:policy/PowerUserAccess",
            "Path": "/",
            "DefaultVersionId": "v5",
            "AttachmentCount": 1,
            "PermissionsBoundaryUsageCount": 0,
            "IsAttachable": true,
            "CreateDate": "2015-02-06T18:39:47+00:00",
            "UpdateDate": "2023-07-06T22:04:00+00:00"
        }
    ],
    "NextToken": "EXAMPLErZXIiOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiA4fQ=="
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM のポリシーとアクセス許可」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI Command Reference」の「ListPolicies」を参照してください。

### list-policy-tags

次のコード例は、list-policy-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

マネージドポリシーにアタッチされたタグを一覧表示するには

次の list-policy-tags コマンドは、指定されたマネージドポリシーに関連付けられているタグのリストを取得します。

```
aws iam list-policy-tags \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/billing-access
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "DeptID",
            "Value": "123456"
        },
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "Accounting"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPolicyTags」を参照してください。

### list-policy-versions

次のコード例は、list-policy-versions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定された管理ポリシーのバージョンに関する情報を一覧表示するには

この例では、ARN が arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy であるポリシーの使用可能なバージョンのリストを返します。

```
aws iam list-policy-versions \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
```

出力:

```
{
```

```
    "IsTruncated": false,
    "Versions": [
        {
        "VersionId": "v2",
        "IsDefaultVersion": true,
        "CreateDate": "2015-06-02T23:19:44Z"
        },
        {
        "VersionId": "v1",
        "IsDefaultVersion": false,
        "CreateDate": "2015-06-02T22:30:47Z"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM のポリシーとアクセス許可」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPolicyVersions」を参照してください。

### list-role-policies

次のコード例は、list-role-policies を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ロールにアタッチされているポリシーを一覧表示するには

次の list-role-policies コマンドは、指定された IAM ロールのアクセス許可ポリシーの名前を一覧表示します。

```
aws iam list-role-policies \
    --role-name Test-Role
```

出力:

```
{
    "PolicyNames": [
        "ExamplePolicy"
    ]
```

```
}
```

ロールにアタッチされている信頼ポリシーを表示するには、get-role コマンドを使用します。アクセス許可ポリシーの詳細を表示するには、get-role-policy コマンドを使用します。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListRolePolicies」を参照してください。

### list-role-tags

次のコード例は、list-role-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロールにアタッチされたタグを一覧表示するには

次の list-role-tags コマンドは、指定されたロールに関連付けられているタグのリストを取得します。

```
aws iam list-role-tags \
    --role-name production-role
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "Accounting"
        },
        {
            "Key": "DeptID",
            "Value": "12345"
        }
    ],
    "IsTruncated": false
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListRoleTags」を参照してください。

### list-roles

次のコード例は、list-roles を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在のアカウントの IAM ロールを一覧表示するには

次の list-roles コマンドは、現在のアカウントの IAM ロールを一覧表示します。

```
aws iam list-roles
```

出力:

```
{
    "Roles": [
        {
            "Path": "/",
            "RoleName": "ExampleRole",
            "RoleId": "AROAJ52OTH4H7LEXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ExampleRole",
            "CreateDate": "2017-09-12T19:23:36+00:00",
            "AssumeRolePolicyDocument": {
                "Version":"2012-10-17",
                "Statement": [
                    {
                        "Sid": "",
                        "Effect": "Allow",
                        "Principal": {
                            "Service": "ec2.amazonaws.com"
                        },
                        "Action": "sts:AssumeRole"
                    }
                ]
            },
            "MaxSessionDuration": 3600
        },
        {
            "Path": "/example_path/",
```

```
            "RoleName": "ExampleRoleWithPath",
            "RoleId": "AROAI4QRP7UFT7EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/example_path/
ExampleRoleWithPath",
            "CreateDate": "2023-09-21T20:29:38+00:00",
            "AssumeRolePolicyDocument": {
                "Version":"2012-10-17",
                "Statement": [
                    {
                        "Sid": "",
                        "Effect": "Allow",
                        "Principal": {
                            "Service": "ec2.amazonaws.com"
                        },
                        "Action": "sts:AssumeRole"
                    }
                ]
            },
            "MaxSessionDuration": 3600
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListRoles」を参照してください。

### list-saml-provider-tags

次のコード例は、list-saml-provider-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

SAML プロバイダーにアタッチされたタグを一覧表示するには

次の list-saml-provider-tags コマンドは、指定された SAML プロバイダーに関連付けられているタグのリストを取得します。

```
aws iam list-saml-provider-tags \
    --saml-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/ADFS
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "DeptID",
            "Value": "123456"
        },
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "Accounting"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListSamlProviderTags」を参照してください。

### list-saml-providers

次のコード例は、list-saml-providers を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS アカウント内の SAML プロバイダーを一覧表示するには

この例では、現在の AWS アカウントで作成された SAML 2.0 プロバイダーのリストを取得します。

```
aws iam list-saml-providers
```

出力:

```
{
    "SAMLProviderList": [
        {
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAML-ADFS",
            "ValidUntil": "2015-06-05T22:45:14Z",
            "CreateDate": "2015-06-05T22:45:14Z"
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM SAML ID プロバイダーの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListSAMLProviders」を参照してください。

### `list-server-certificate-tags`

次のコード例は、`list-server-certificate-tags` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サーバー証明書にアタッチされているタグを一覧表示するには

次の `list-server-certificate-tags` コマンドは、指定されたサーバー証明書に関連付けられているタグを取得します。

```
aws iam list-server-certificate-tags \
    --server-certificate-name ExampleCertificate
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "DeptID",
            "Value": "123456"
        },
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "Accounting"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListServerCertificateTags」を参照してください。

### list-server-certificates

次のコード例は、list-server-certificates を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS アカウント内のサーバー証明書を一覧表示するには

次の list-server-certificates コマンドは、AWS アカウントに保存され、当該アカウントで使用できるすべてのサーバー証明書を一覧表示します。

```
aws iam list-server-certificates
```

出力:

```
{
    "ServerCertificateMetadataList": [
        {
            "Path": "/",
            "ServerCertificateName": "myUpdatedServerCertificate",
            "ServerCertificateId": "ASCAEXAMPLE123EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/
myUpdatedServerCertificate",
            "UploadDate": "2019-04-22T21:13:44+00:00",
            "Expiration": "2019-10-15T22:23:16+00:00"
        },
        {
            "Path": "/cloudfront/",
            "ServerCertificateName": "MyTestCert",
            "ServerCertificateId": "ASCAEXAMPLE456EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/Org1/Org2/
MyTestCert",
            "UploadDate": "2015-04-21T18:14:16+00:00",
            "Expiration": "2018-01-14T17:52:36+00:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM でのサーバー証明書の管理」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListServerCertificates」を参照してください。

### list-service-specific-credential

次のコード例は、list-service-specific-credential を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ユーザーのサービス固有の認証情報を一覧表示する

次の list-service-specific-credentials の例では、指定されたユーザーに割り当てられたすべてのサービス固有の認証情報を表示します。パスワードはレスポンスに含まれません。

```
aws iam list-service-specific-credentials \
    --user-name sofia
```

出力:

```
{
    "ServiceSpecificCredential": {
        "CreateDate": "2019-04-18T20:45:36+00:00",
        "ServiceName": "codecommit.amazonaws.com",
        "ServiceUserName": "sofia-at-123456789012",
        "ServiceSpecificCredentialId": "ACCAEXAMPLE123EXAMPLE",
        "UserName": "sofia",
        "Status": "Active"
    }
}
```

例 2: 指定されたサービスにフィルタリングされたユーザーのサービス固有の認証情報を一覧表示する

次の list-service-specific-credentials の例では、リクエストを行うユーザーに割り当てられたサービス固有の認証情報を表示します。リストは、指定されたサービスの認証情報のみを含むようにフィルタリングされます。パスワードはレスポンスに含まれません。

```
aws iam list-service-specific-credentials \
    --service-name codecommit.amazonaws.com
```

出力:

```
{
    "ServiceSpecificCredential": {
        "CreateDate": "2019-04-18T20:45:36+00:00",
```

```
        "ServiceName": "codecommit.amazonaws.com",
        "ServiceUserName": "sofia-at-123456789012",
        "ServiceSpecificCredentialId": "ACCAEXAMPLE123EXAMPLE",
        "UserName": "sofia",
        "Status": "Active"
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「CodeCommit への HTTPS 接続用の Git 認証情報を作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListServiceSpecificCredential」を参照してください。

### list-service-specific-credentials

次のコード例は、list-service-specific-credentials を使用する方法を示しています。

AWS CLI

認証情報のリストを取得するには

次の list-service-specific-credentials の例では、developer という名前のユーザーの AWS CodeCommit リポジトリへの HTTPS アクセス用に生成された認証情報を一覧表示します。

```
aws iam list-service-specific-credentials \
    --user-name developer \
    --service-name codecommit.amazonaws.com
```

出力:

```
{
    "ServiceSpecificCredentials": [
        {
            "UserName": "developer",
            "Status": "Inactive",
            "ServiceUserName": "developer-at-123456789012",
            "CreateDate": "2019-10-01T04:31:41Z",
            "ServiceSpecificCredentialId": "ACCAQFODXMPL4YFHP7DZE",
            "ServiceName": "codecommit.amazonaws.com"
        },
```

```
        {
            "UserName": "developer",
            "Status": "Active",
            "ServiceUserName": "developer+1-at-123456789012",
            "CreateDate": "2019-10-01T04:31:45Z",
            "ServiceSpecificCredentialId": "ACCAQFOXMPL6VW57M7AJP",
            "ServiceName": "codecommit.amazonaws.com"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「CodeCommit への HTTPS 接続用の Git 認証情報を作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListServiceSpecificCredentials」を参照してください。

### `list-signing-certificates`

次のコード例は、`list-signing-certificates` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ユーザーの署名証明書を一覧表示するには

次の `list-signing-certificates` コマンドは、Bob という名前の IAM ユーザーの署名証明書を一覧表示します。

```
aws iam list-signing-certificates \
    --user-name Bob
```

出力:

```
{
    "Certificates": [
        {
            "UserName": "Bob",
            "Status": "Inactive",
            "CertificateBody": "-----BEGIN CERTIFICATE-----<certificate-body>-----
END CERTIFICATE-----",
            "CertificateId": "TA7SMP42TDN5Z26OBPJE7EXAMPLE",
            "UploadDate": "2013-06-06T21:40:08Z"
```

```
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「署名証明書の管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListSigningCertificates」を参照してください。

### `list-ssh-public-keys`

次のコード例は、`list-ssh-public-keys` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ユーザーにアタッチされた SSH パブリックキーを一覧表示するには

次の `list-ssh-public-keys` の例では、IAM ユーザー `sofia` にアタッチされた SSH パブリックキーを一覧表示します。

```
aws iam list-ssh-public-keys \
    --user-name sofia
```

出力:

```
{
    "SSHPublicKeys": [
        {
            "UserName": "sofia",
            "SSHPublicKeyId": "APKA1234567890EXAMPLE",
            "Status": "Inactive",
            "UploadDate": "2019-04-18T17:04:49+00:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWSIAM ユーザーガイド」の「CodeCommit で SSH キーと SSH を使用する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListSshPublicKeys」を参照してください。

### list-user-policies

次のコード例は、list-user-policies を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ユーザーのポリシーを一覧表示するには

次の list-user-policies コマンドは、Bob という名前の IAM ユーザーにアタッチされているポリシーを一覧表示します。

```
aws iam list-user-policies \
    --user-name Bob
```

出力:

```
{
    "PolicyNames": [
        "ExamplePolicy",
        "TestPolicy"
    ]
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「AWS アカウントでの IAM ユーザーの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListUserPolicies」を参照してください。

### list-user-tags

次のコード例は、list-user-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーにアタッチされたタグを一覧表示するには

次の list-user-tags コマンドは、指定された IAM ユーザーに関連付けられているタグを取得します。

```
aws iam list-user-tags \
```

```
    --user-name alice
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "Accounting"
        },
        {
            "Key": "DeptID",
            "Value": "12345"
        }
    ],
    "IsTruncated": false
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListUserTags」を参照してください。

### list-users

次のコード例は、list-users を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ユーザーを一覧表示するには

次の list-users コマンドは、現在のアカウントの IAM ユーザーを一覧表示します。

```
aws iam list-users
```

出力:

```
{
    "Users": [
        {
            "UserName": "Adele",
```

```
            "Path": "/",
            "CreateDate": "2013-03-07T05:14:48Z",
            "UserId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Adele"
        },
        {
            "UserName": "Bob",
            "Path": "/",
            "CreateDate": "2012-09-21T23:03:13Z",
            "UserId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーの一覧表示」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListUsers」を参照してください。

### `list-virtual-mfa-devices`

次のコード例は、`list-virtual-mfa-devices` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

仮想 MFA デバイスを一覧表示するには

次の `list-virtual-mfa-devices` コマンドは、現在のアカウントに設定されている仮想 MFA デバイスを一覧表示します。

```
aws iam list-virtual-mfa-devices
```

出力:

```
{
    "VirtualMFADevices": [
        {
            "SerialNumber": "arn:aws:iam::123456789012:mfa/ExampleMFADevice"
        },
        {
```

```
            "SerialNumber": "arn:aws:iam::123456789012:mfa/Fred"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「仮想多要素認証 (MFA) デバイスの有効化 (コンソール)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListVirtualMfaDevices」を参照してください。

### put-group-policy

次のコード例は、put-group-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グループにポリシーを追加するには

次の put-group-policy コマンドは、Admins という名前の IAM グループにポリシーを追加します。

```
aws iam put-group-policy \
    --group-name Admins \
    --policy-document file://AdminPolicy.json \
    --policy-name AdminRoot
```

このコマンドでは何も出力されません。

ポリシーは、AdminPolicy.json ファイル内で JSON ドキュメントとして定義されます。(ファイル名と拡張子には意味はありません。)

IAM ポリシーの詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーを管理する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutGroupPolicy」を参照してください。

### put-role-permissions-boundary

次のコード例は、put-role-permissions-boundary を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: カスタムポリシーに基づくアクセス許可の境界を IAM ロールに適用するには

次の put-role-permissions-boundary の例では、指定した IAM ロールのアクセス許可の境界として、intern-boundary という名前のカスタムポリシーを適用します。

```
aws iam put-role-permissions-boundary \
    --permissions-boundary arn:aws:iam::123456789012:policy/intern-boundary \
    --role-name lambda-application-role
```

このコマンドでは何も出力されません。

例 2: AWS 管理ポリシーに基づくアクセス許可の境界を IAM ロールに適用するには

次の put-role-permissions-boundary の例では、指定した IAM ロールのアクセス許可の境界として、AWS 管理 PowerUserAccess ポリシーを適用します。

```
aws iam put-role-permissions-boundary \
    --permissions-boundary arn:aws:iam::aws:policy/PowerUserAccess \
    --role-name x-account-admin
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「ロールの変更」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutRolePermissionsBoundary」を参照してください。

### put-role-policy

次のコード例は、put-role-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクセス許可ポリシーを IAM ロールにアタッチするには

次の put-role-policy コマンドは、Test-Role という名前のロールにアクセス許可ポリシーを追加します。

```
aws iam put-role-policy \
    --role-name Test-Role \
    --policy-name ExamplePolicy \
```

```
    --policy-document file://AdminPolicy.json
```

このコマンドでは何も出力されません。

ポリシーは、AdminPolicy.json ファイル内で JSON ドキュメントとして定義されます。(ファイル名と拡張子には意味はありません。)

信頼ポリシーをロールにアタッチするには、update-assume-role-policy コマンドを使用します。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「ロールの変更」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutRolePolicy」を参照してください。

### put-user-permissions-boundary

次のコード例は、put-user-permissions-boundary を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: カスタムポリシーに基づくアクセス許可の境界を IAM ユーザーに適用するには

次の put-user-permissions-boundary の例では、指定した IAM ユーザーのアクセス許可の境界として、intern-boundary という名前のカスタムポリシーを適用します。

```
aws iam put-user-permissions-boundary \
    --permissions-boundary arn:aws:iam::123456789012:policy/intern-boundary \
    --user-name intern
```

このコマンドでは何も出力されません。

例 2: AWS 管理ポリシーに基づくアクセス許可の境界を IAM ユーザーに適用するには

次の put-user-permissions-boundary の例では、指定した IAM ユーザーのアクセス許可の境界として、PowerUserAccess という名前の AWS 管理ポリシーを適用します。

```
aws iam put-user-permissions-boundary \
    --permissions-boundary arn:aws:iam::aws:policy/PowerUserAccess \
    --user-name developer
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、AWS IAM ユーザーガイドの「IAM ID アクセス許可の追加および削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutUserPermissionsBoundary」を参照してください。

### put-user-policy

次のコード例は、put-user-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポリシーを IAM ユーザーにアタッチするには

次の put-user-policy コマンドは、Bob という名前の IAM ユーザーにポリシーをアタッチします。

```
aws iam put-user-policy \
    --user-name Bob \
    --policy-name ExamplePolicy \
    --policy-document file://AdminPolicy.json
```

このコマンドでは何も出力されません。

ポリシーは、AdminPolicy.json ファイル内で JSON ドキュメントとして定義されます。(ファイル名と拡張子には意味はありません。)

詳細については、AWS IAM ユーザーガイドの「IAM ID アクセス許可の追加および削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutUserPolicy」を参照してください。

### remove-client-id-from-open-id-connect-provider

次のコード例は、remove-client-id-from-open-id-connect-provider を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定の IAM OpenID Connect プロバイダーに対して登録されているクライアント ID のリストから、指定のクライアント ID を削除するには

この例では、ARN が arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com である IAM OIDC プロバイダーに関連付けられているクライアント ID のリストから、クライアント ID My-TestApp-3 を削除します。

```
aws iam remove-client-id-from-open-id-connect-provider
    --client-id My-TestApp-3 \
    --open-id-connect-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
example.oidcprovider.com
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM で OpenID Connect (OIDC) ID プロバイダーを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemoveClientIdFromOpenIdConnectProvider」を参照してください。

### remove-role-from-instance-profile

次のコード例は、remove-role-from-instance-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロールをインスタンスプロファイルから削除するには

次の remove-role-from-instance-profile コマンドは、ExampleInstanceProfile という名前のインスタンスプロファイルから Test-Role という名前のロールを削除します。

```
aws iam remove-role-from-instance-profile \
    --instance-profile-name ExampleInstanceProfile \
    --role-name Test-Role
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「インスタンスプロファイルの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemoveRoleFromInstanceProfile」を参照してください。

### remove-user-from-group

次のコード例は、remove-user-from-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM グループからユーザーを削除するには

次の remove-user-from-group コマンドは、Admins という名前の IAM グループから Bob というユーザーを削除します。

```
aws iam remove-user-from-group \
    --user-name Bob \
    --group-name Admins
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーグループへのユーザーの追加と削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemoveUserFromGroup」を参照してください。

## reset-service-specific-credential

次のコード例は、reset-service-specific-credential を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: リクエストを行うユーザーにアタッチされたサービス固有の認証情報のパスワードをリセットする

次の reset-service-specific-credential の例では、リクエストを行うユーザーにアタッチされた、指定されたサービス固有の認証情報の新しい暗号化された強力なパスワードを生成します。

```
aws iam reset-service-specific-credential \
    --service-specific-credential-id ACCAEXAMPLE123EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "ServiceSpecificCredential": {
        "CreateDate": "2019-04-18T20:45:36+00:00",
```

```
        "ServiceName": "codecommit.amazonaws.com",
        "ServiceUserName": "sofia-at-123456789012",
        "ServicePassword": "+oaFsNk7tLco+C/obP9GhhcOzGcKOayTmE3LnAmAmH4=",
        "ServiceSpecificCredentialId": "ACCAEXAMPLE123EXAMPLE",
        "UserName": "sofia",
        "Status": "Active"
    }
}
```

例 2: 指定されたユーザーにアタッチされたサービス固有の認証情報のパスワードをリセットする

次の reset-service-specific-credential の例では、指定されたユーザーにアタッチされたサービス固有の認証情報の新しい暗号化された強力なパスワードを生成します。

```
aws iam reset-service-specific-credential \
    --user-name sofia \
    --service-specific-credential-id ACCAEXAMPLE123EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "ServiceSpecificCredential": {
        "CreateDate": "2019-04-18T20:45:36+00:00",
        "ServiceName": "codecommit.amazonaws.com",
        "ServiceUserName": "sofia-at-123456789012",
        "ServicePassword": "+oaFsNk7tLco+C/obP9GhhcOzGcKOayTmE3LnAmAmH4=",
        "ServiceSpecificCredentialId": "ACCAEXAMPLE123EXAMPLE",
        "UserName": "sofia",
        "Status": "Active"
    }
}
```

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「CodeCommit への HTTPS 接続用の Git 認証情報を作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ResetServiceSpecificCredential」を参照してください。

### resync-mfa-device

次のコード例は、resync-mfa-device を使用する方法を示しています。

AWS CLI

MFA デバイスを同期するには

次の resync-mfa-device の例では、IAM ユーザー Bob に関連付けられていて、ARN が arn:aws:iam::123456789012:mfa/BobsMFADevice である MFA デバイスを、2 つの認証コードを提供した認証プログラムと同期します。

```
aws iam resync-mfa-device \
    --user-name Bob \
    --serial-number arn:aws:iam::210987654321:mfa/BobsMFADevice \
    --authentication-code1 123456 \
    --authentication-code2 987654
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認証 (MFA) の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ResyncMfaDevice」を参照してください。

### set-default-policy-version

次のコード例は、set-default-policy-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定されたポリシーの指定されたバージョンを、ポリシーのデフォルトバージョンとして設定するには

この例では、ARN が arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy であるポリシーの v2 バージョンをデフォルトのアクティブなバージョンとして設定します。

```
aws iam set-default-policy-version \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy \
    --version-id v2
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM のポリシーとアクセス許可」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetDefaultPolicyVersion」を参照してください。

### set-security-token-service-preferences

次のコード例は、set-security-token-service-preferences を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グローバルエンドポイントトークンバージョンを設定するには

次の set-security-token-service-preferences の例では、グローバルエンドポイントに対して認証するときにバージョン 2 トークンを使用するように Amazon STS を設定します。

```
aws iam set-security-token-service-preferences \
    --global-endpoint-token-version v2Token
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、AWSIAM ユーザーガイドの「AWS リージョンでの AWS STS の管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetSecurityTokenServicePreferences」を参照してください。

### simulate-custom-policy

次のコード例は、simulate-custom-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: IAM ユーザーまたはロールに関連付けられているすべての IAM ポリシーの効果をシミュレートするには

次の simulate-custom-policy は、ポリシーと変数値の両方を指定し、API コールをシミュレートして、許可または拒否されているかどうかを確認する方法を示しています。次の例は、指定された日付と時刻の後にのみデータベースアクセスを有効にするポリシーを示しています。シミュレーションは成功します。シミュレーションされたアクションと指定された aws:CurrentTime 変数がすべてポリシーの要件と一致するためです。

```
aws iam simulate-custom-policy \
    --policy-input-list '{"Version":"2012-10-17",       "Statement":
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"*","Condition":
{"DateGreaterThan":{"aws:CurrentTime":"2018-08-16T12:00:00Z"}}}}' \
    --action-names dynamodb:CreateBackup \
    --context-
entries "ContextKeyName='aws:CurrentTime',ContextKeyValues='2019-04-25T11:00:00Z',ContextKey
```

出力:

```
{
    "EvaluationResults": [
        {
            "EvalActionName": "dynamodb:CreateBackup",
            "EvalResourceName": "*",
            "EvalDecision": "allowed",
            "MatchedStatements": [
                {
                    "SourcePolicyId": "PolicyInputList.1",
                    "StartPosition": {
                        "Line": 1,
                        "Column": 38
                    },
                    "EndPosition": {
                        "Line": 1,
                        "Column": 167
                    }
                }
            ],
            "MissingContextValues": []
        }
    ]
}
```

例 2: ポリシーで禁止されているコマンドをシミュレートするには

次の simulate-custom-policy の例は、ポリシーで禁止されているコマンドをシミュレートした結果を示しています。この例での指定された日付は、ポリシーの条件で必要とされる日付より前です。

```
aws iam simulate-custom-policy \
```

```
    --policy-input-list '{"Version":"2012-10-17",       "Statement":
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"*","Condition":
{"DateGreaterThan":{"aws:CurrentTime":"2018-08-16T12:00:00Z"}}}}' \
    --action-names dynamodb:CreateBackup \
    --context-
entries "ContextKeyName='aws:CurrentTime',ContextKeyValues='2014-04-25T11:00:00Z',ContextKey
```

出力:

```
{
    "EvaluationResults": [
        {
            "EvalActionName": "dynamodb:CreateBackup",
            "EvalResourceName": "*",
            "EvalDecision": "implicitDeny",
            "MatchedStatements": [],
            "MissingContextValues": []
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWSIAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーシミュレーターを使用した IAM ポリシーのテスト」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SimulateCustomPolicy」を参照してください。

### simulate-principal-policy

次のコード例は、simulate-principal-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 任意の IAM ポリシーの効果をシミュレートするには

次の simulate-principal-policy は、API アクションを呼び出すユーザーをシミュレートし、そのユーザーに関連付けられたポリシーがアクションを許可または拒否するかどうかを決定する方法を示します。次の例では、ユーザーに codecommit:ListRepositories アクションのみを許可するポリシーがあります。

```
aws iam simulate-principal-policy \
    --policy-source-arn arn:aws:iam::123456789012:user/alejandro \
```

```
    --action-names codecommit:ListRepositories
```

出力:

```
{
    "EvaluationResults": [
        {
            "EvalActionName": "codecommit:ListRepositories",
            "EvalResourceName": "*",
            "EvalDecision": "allowed",
            "MatchedStatements": [
                {
                    "SourcePolicyId": "Grant-Access-To-CodeCommit-ListRepo",
                    "StartPosition": {
                        "Line": 3,
                        "Column": 19
                    },
                    "EndPosition": {
                        "Line": 9,
                        "Column": 10
                    }
                }
            ],
            "MissingContextValues": []
        }
    ]
}
```

例 2: 禁止されているコマンドの影響をシミュレートするには

次の simulate-custom-policy の例は、ユーザーのポリシーのいずれかで禁止されているコマンドをシミュレートした結果を示しています。次の例では、ユーザーに特定の日付と時刻の後にのみ DynamoDB データベースへのアクセスを許可するポリシーがあります。このシミュレーションでは、ポリシーの条件が許可する値よりも前の aws:CurrentTime 値でデータベースにアクセスしようとします。

```
aws iam simulate-principal-policy \
    --policy-source-arn arn:aws:iam::123456789012:user/alejandro \
    --action-names dynamodb:CreateBackup \
    --context-
entries "ContextKeyName='aws:CurrentTime',ContextKeyValues='2018-04-25T11:00:00Z',ContextKey
```

出力:

```
{
    "EvaluationResults": [
        {
            "EvalActionName": "dynamodb:CreateBackup",
            "EvalResourceName": "*",
            "EvalDecision": "implicitDeny",
            "MatchedStatements": [],
            "MissingContextValues": []
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWSIAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーシミュレーターを使用した IAM ポリシーのテスト」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SimulatePrincipalPolicy」を参照してください。

### tag-instance-profile

次のコード例は、tag-instance-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

タグをインスタンスプロファイルに追加するには

次の tag-instance-profile コマンドは、部門名を持つタグを指定したインスタンスプロファイルに追加します。

```
aws iam tag-instance-profile \
    --instance-profile-name deployment-role \
    --tags '[{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}]'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagInstanceProfile」を参照してください。

### tag-mfa-device

次のコード例は、tag-mfa-device を使用する方法を示しています。

AWS CLI

MFA デバイスにタグを追加するには

次の tag-mfa-device コマンドは、部門名を持つタグを指定した MFA デバイスに追加します。

```
aws iam tag-mfa-device \
    --serial-number arn:aws:iam::123456789012:mfa/alice \
    --tags '[{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}]'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagMfaDevice」を参照してください。

### tag-open-id-connect-provider

次のコード例は、tag-open-id-connect-provider を使用する方法を示しています。

AWS CLI

OpenID Connect (OIDC) 互換 ID プロバイダーにタグを追加するには

次の tag-open-id-connect-provider コマンドは、部門名を持つタグを指定した OIDC ID プロバイダーに追加します。

```
aws iam tag-open-id-connect-provider \
    --open-id-connect-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
server.example.com \
    --tags '[{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}]'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagOpenIdConnectProvider」を参照してください。

### tag-policy

次のコード例は、tag-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタマー管理ポリシーにタグを追加するには

次の tag-policy コマンドは、部門名を持つタグを指定したカスタマー管理ポリシーに追加します。

```
aws iam tag-policy \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/billing-access \
    --tags '[{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}]'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagPolicy」を参照してください。

### tag-role

次のコード例は、tag-role を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロールにタグを追加するには

次の tag-role コマンドは、部門名を持つタグを指定したロールに追加します。

```
aws iam tag-role --role-name my-role \
    --tags '{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagRole」を参照してください。

### tag-saml-provider

次のコード例は、tag-saml-provider を使用する方法を示しています。

AWS CLI

SAML プロバイダーにタグを追加するには

次の tag-saml-provider コマンドは、部門名を持つタグを指定した SAML プロバイダーに追加します。

```
aws iam tag-saml-provider \
    --saml-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/ADFS \
    --tags '[{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}]'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagSamlProvider」を参照してください。

### tag-server-certificate

次のコード例は、tag-server-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サーバー証明書にタグを追加するには

次の tag-saml-provider コマンドは、部門名を持つタグを指定したサーバー証明書に追加します。

```
aws iam tag-server-certificate \
    --server-certificate-name ExampleCertificate \
```

```
    --tags '[{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}]'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagServerCertificate」を参照してください。

### tag-user

次のコード例は、tag-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーにタグを追加するには

次の tag-user コマンドは、関連付けらた部門を持つタグを指定したユーザーに追加します。

```
aws iam tag-user \
    --user-name alice \
    --tags '{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagUser」を参照してください。

### untag-instance-profile

次のコード例は、untag-instance-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

タグをインスタンスプロファイルから削除するには

次の untag-instance-profile コマンドは、キー名が「Department」のタグを指定されたインスタンスプロファイルから削除します。

```
aws iam untag-instance-profile \
    --instance-profile-name deployment-role \
    --tag-keys Department
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagInstanceProfile」を参照してください。

### untag-mfa-device

次のコード例は、untag-mfa-device を使用する方法を示しています。

AWS CLI

MFA デバイスからタグを削除するには

次の untag-mfa-device コマンドは、キー名が「Department」のタグを指定された MFA デバイスから削除します。

```
aws iam untag-mfa-device \
    --serial-number arn:aws:iam::123456789012:mfa/alice \
    --tag-keys Department
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagMfaDevice」を参照してください。

### untag-open-id-connect-provider

次のコード例は、untag-open-id-connect-provider を使用する方法を示しています。

AWS CLI

OIDC ID プロバイダーからタグを削除するには

次の untag-open-id-connect-provider コマンドは、キー名が「Department」のタグを指定された OIDC ID プロバイダーから削除します。

```
aws iam untag-open-id-connect-provider \
    --open-id-connect-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
server.example.com \
    --tag-keys Department
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagOpenIdConnectProvider」を参照してください。

### untag-policy

次のコード例は、untag-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタマー管理ポリシーからタグを削除するには

次の untag-policy コマンドは、キー名が「Department」のタグを指定されたカスタマー管理ポリシーから削除します。

```
aws iam untag-policy \
    --policy-arn arn:aws:iam::452925170507:policy/billing-access \
    --tag-keys Department
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagPolicy」を参照してください。

### untag-role

次のコード例は、untag-role を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロールからタグを削除するには

次の untag-role コマンドは、キー名「Department」のタグを指定されたロールから削除します。

```
aws iam untag-role \
    --role-name my-role \
    --tag-keys Department
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagRole」を参照してください。

### untag-saml-provider

次のコード例は、untag-saml-provider を使用する方法を示しています。

AWS CLI

SAML プロバイダーからタグを削除するには

次の untag-saml-provider コマンドは、キー名が「Department」のタグを指定されたインスタンスプロファイルから削除します。

```
aws iam untag-saml-provider \
    --saml-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/ADFS \
    --tag-keys Department
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagSamlProvider」を参照してください。

### untag-server-certificate

次のコード例は、untag-server-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サーバー証明書からタグを削除するには

次の untag-server-certificate コマンドは、キー名が「Department」のタグを指定されたサーバー証明書から削除します。

```
aws iam untag-server-certificate \
    --server-certificate-name ExampleCertificate \
    --tag-keys Department
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagServerCertificate」を参照してください。

### untag-user

次のコード例は、untag-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーからタグを削除するには

次の untag-user コマンドは、キー名が「Department」のタグを指定されたユーザーから削除します。

```
aws iam untag-user \
    --user-name alice \
    --tag-keys Department
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagUser」を参照してください。

### update-access-key

次のコード例は、update-access-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ユーザーのためにアクセスキーをアクティブ化または非アクティブ化するには

次の update-access-key コマンドは、Bob という名前の IAM ユーザーのために指定されたアクセスキー (アクセスキー ID とシークレットアクセスキー) を非アクティブ化します。

```
aws iam update-access-key \
    --access-key-id AKIAIOSFODNN7EXAMPLE \
    --status Inactive \
    --user-name Bob
```

このコマンドでは何も出力されません。

キーを非アクティブ化すると、そのキーをプログラムによる AWS へのアクセスに使用できなくなります。ただし、キーは引き続き使用可能であり、再アクティブ化することができます。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーのアクセスキーの管理」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「UpdateAccessKey」を参照してください。

### update-account-password-policy

次のコード例は、update-account-password-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在のアカウントのパスワードポリシーを設定または変更するには

次の update-account-password-policy コマンドは、8 文字以上の長さを要求し、パスワードに 1 つ以上の数字を要求するようにパスワードポリシーを設定します。

```
aws iam update-account-password-policy \
    --minimum-password-length 8 \
    --require-numbers
```

このコマンドでは何も出力されません。

アカウントのパスワードポリシーを変更すると、そのアカウントの IAM ユーザー用に作成された新しいパスワードに影響します。パスワードポリシーを変更しても、既存のパスワードには影響しません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーのアカウントパスワードポリシーの設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateAccountPasswordPolicy」を参照してください。

### update-assume-role-policy

次のコード例は、update-assume-role-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ロールの信頼ポリシーを更新するには

次の update-assume-role-policy コマンドは、Test-Role という名前のロールの信頼ポリシーを更新します。

```
aws iam update-assume-role-policy \
    --role-name Test-Role \
    --policy-document file://Test-Role-Trust-Policy.json
```

このコマンドでは何も出力されません。

信頼ポリシーは、Test-Role-Trust-Policy.json ファイル内で JSON ドキュメントとして定義されます。(ファイル名と拡張子には意味はありません。) 信頼ポリシーはプリンシパルを指定する必要があります。

ロールのアクセス許可ポリシーを更新するには、put-role-policy コマンドを使用します。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateAssumeRolePolicy」を参照してください。

### update-group

次のコード例は、update-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM グループの名前を変更するには

次の update-group コマンドは、IAM グループ Test の名前を Test-1 に変更します。

```
aws iam update-group \
    --group-name Test \
    --new-group-name Test-1
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーグループの名前の変更」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateGroup」を参照してください。

### update-login-profile

次のコード例は、update-login-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ユーザーのパスワードを更新するには

次の update-login-profile コマンドは、Bob という名前の IAM ユーザーの新しいパスワードを作成します。

```
aws iam update-login-profile \
    --user-name Bob \
    --password <password>
```

このコマンドでは何も出力されません。

アカウントのパスワードポリシーを設定するには、update-account-password-policy コマンドを使用します。新しいパスワードがアカウントのパスワードポリシーに違反している場合、コマンドは PasswordPolicyViolation エラーを返します。

アカウントのパスワードポリシーで許可されている場合、IAM ユーザーは change-password コマンドを使用して自分のパスワードを変更できます。

パスワードを安全な場所に保存します。パスワードを紛失した場合は回復できないため、create-login-profile コマンドを使用して新しいパスワードを作成する必要があります。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーのパスワードの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateLoginProfile」を参照してください。

### update-open-id-connect-provider-thumbprint

次のコード例は、update-open-id-connect-provider-thumbprint を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サーバー証明書のサムプリントの既存のリストを新しいリストに置き換えるには

この例では、ARN が arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com である OIDC プロバイダーの証明書サムプリントリストを更新して、新しいサムプリントを使用します。

```
aws iam update-open-id-connect-provider-thumbprint \
    --open-id-connect-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
example.oidcprovider.com \
    --thumbprint-list 7359755EXAMPLEabc3060bce3EXAMPLEec4542a3
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM で OpenID Connect (OIDC) ID プロバイダーを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateOpenIdConnectProviderThumbprint」を参照してください。

### update-role-description

次のコード例は、update-role-description を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ロールの説明を変更するには

次の update-role コマンドは、IAM ロール production-role の説明を Main production role に変更します。

```
aws iam update-role-description \
    --role-name production-role \
    --description 'Main production role'
```

出力:

```
{
    "Role": {
        "Path": "/",
        "RoleName": "production-role",
        "RoleId": "AROA1234567890EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/production-role",
        "CreateDate": "2017-12-06T17:16:37+00:00",
        "AssumeRolePolicyDocument": {
            "Version":"2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Effect": "Allow",
                    "Principal": {
                        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"
                    },
                    "Action": "sts:AssumeRole",
                    "Condition": {}
                }
            ]
        },
        "Description": "Main production role"
    }
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「ロールの変更」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateRoleDescription」を参照してください。

### update-role

次のコード例は、update-role を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ロールの説明またはセッション期間を変更するには

次の update-role コマンドは、IAM ロールの説明 production-role を Main production role に変更し、最大セッション期間を 12 時間に設定します。

```
aws iam update-role \
    --role-name production-role \
    --description 'Main production role' \
    --max-session-duration 43200
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「ロールの変更」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateRole」を参照してください。

### update-saml-provider

次のコード例は、update-saml-provider を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存の SAML プロバイダーのメタデータドキュメントを更新するには

この例では、ARN が arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS である IAM の SAML プロバイダーを、ファイル SAMLMetaData.xml の新しい SAML メタデータドキュメントで更新します。

```
aws iam update-saml-provider \
    --saml-metadata-document file://SAMLMetaData.xml \
    --saml-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS
```

出力:

```
{
    "SAMLProviderArn": "arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS"
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM SAML ID プロバイダーの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateSamlProvider」を参照してください。

### update-server-certificate

次のコード例は、update-server-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS アカウント内のサーバー証明書のパスまたは名前を変更するには

次の update-server-certificate コマンドは、証明書の名前を myServerCertificate から myUpdatedServerCertificate に変更します。また、Amazon CloudFront サービスからアクセスできるように /cloudfront/ へのパスも変更します。このコマンドでは何も出力されません。list-server-certificates コマンドを実行すると、更新の結果を表示できます。

```
aws-iam update-server-certificate \
    --server-certificate-name myServerCertificate \
    --new-server-certificate-name myUpdatedServerCertificate \
    --new-path /cloudfront/
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM でのサーバー証明書の管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateServerCertificate」を参照してください。

### update-service-specific-credential

次のコード例は、update-service-specific-credential を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: リクエストするユーザーのサービス固有の認証情報のステータスを更新するには

次の update-service-specific-credential の例では、Inactive にリクエストを行うユーザーの指定された認証情報のステータスを変更します。

```
aws iam update-service-specific-credential \
    --service-specific-credential-id ACCAEXAMPLE123EXAMPLE \
    --status Inactive
```

このコマンドでは何も出力されません。

例 2: 指定されたユーザーのサービス固有の認証情報のステータスを更新するには

次の update-service-specific-credential の例では、指定されたユーザーの認証情報のステータスを非アクティブに変更します。

```
aws iam update-service-specific-credential \
    --user-name sofia \
    --service-specific-credential-id ACCAEXAMPLE123EXAMPLE \
    --status Inactive
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「CodeCommit への HTTPS 接続用の Git 認証情報を作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateServiceSpecificCredential」を参照してください。

### update-signing-certificate

次のコード例は、update-signing-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ユーザーの署名証明書を有効または無効にするには

次の update-signing-certificate コマンドは、Bob という名前の IAM ユーザーの指定された署名証明書を無効にします。

```
aws iam update-signing-certificate \
```

```
    --certificate-id TA7SMP42TDN5Z26OBPJE7EXAMPLE \
    --status Inactive \
    --user-name Bob
```

署名証明書の ID を取得するには、list-signing-certificates コマンドを使用します。

詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「署名証明書の管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateSigningCertificate」を参照してください。

### update-ssh-public-key

次のコード例は、update-ssh-public-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

SSH パブリックキーのステータスを変更するには

次の update-ssh-public-key コマンドは、指定されたパブリックキーのステータスを Inactive に変更します。

```
aws iam update-ssh-public-key \
    --user-name sofia \
    --ssh-public-key-id APKA1234567890EXAMPLE \
    --status Inactive
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWSIAM ユーザーガイド」の「CodeCommit で SSH キーと SSH を使用する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateSshPublicKey」を参照してください。

### update-user

次のコード例は、update-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ユーザー名を変更するには

次の update-user コマンドは、IAM ユーザー Bob の名前を Robert に変更します。

```
aws iam update-user \
    --user-name Bob \
    --new-user-name Robert
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーグループの名前の変更」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateUser」を参照してください。

### upload-server-certificate

次のコード例は、upload-server-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サーバー証明書を AWS アカウントにアップロードするには

次の upload-server-certificate コマンドは、サーバー証明書を AWS アカウントにアップロードします。この例では、証明書はファイル public_key_cert_file.pem 内に、関連付けられたプライベートキーはファイル my_private_key.pem 内に、認証局 (CA) によって提供される証明書チェーンは my_certificate_chain_file.pem ファイル内に、それぞれ存在しています。ファイルのアップロードが完了すると、myServerCertificate という名前で使用できるようになります。file:// で始まるパラメータは、ファイルの内容を読み取り、それをファイル名自体の代わりにパラメータ値として使用するようにコマンドに指示します。

```
aws iam upload-server-certificate \
    --server-certificate-name myServerCertificate \
    --certificate-body file://public_key_cert_file.pem \
    --private-key file://my_private_key.pem \
    --certificate-chain file://my_certificate_chain_file.pem
```

出力:

```
{
    "ServerCertificateMetadata": {
        "Path": "/",
```

```
        "ServerCertificateName": "myServerCertificate",
        "ServerCertificateId": "ASCAEXAMPLE123EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::1234567989012:server-certificate/myServerCertificate",
        "UploadDate": "2019-04-22T21:13:44+00:00",
        "Expiration": "2019-10-15T22:23:16+00:00"
    }
}
```

詳細については、IAM の使用に関するガイドの「サーバー証明書の作成、アップロード、削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UploadServerCertificate」を参照してください。

### upload-signing-certificate

次のコード例は、upload-signing-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ユーザーの署名証明書をアップロードするには

次の upload-signing-certificate コマンドは、Bob という名前の IAM ユーザーの署名証明書をアップロードします。

```
aws iam upload-signing-certificate \
    --user-name Bob \
    --certificate-body file://certificate.pem
```

出力:

```
{
    "Certificate": {
        "UserName": "Bob",
        "Status": "Active",
        "CertificateBody": "-----BEGIN CERTIFICATE-----<certificate-body>-----END
 CERTIFICATE-----",
        "CertificateId": "TA7SMP42TDN5Z26OBPJE7EXAMPLE",
        "UploadDate": "2013-06-06T21:40:08.121Z"
    }
}
```

証明書は PEM 形式の certificate.pem という名前のファイルにあります。

詳細については、IAM の使用に関するガイドの「Creating and Uploading a User Signing Certificate」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UploadSigningCertificate」を参照してください。

### upload-ssh-public-key

次のコード例は、upload-ssh-public-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

SSH パブリックキーをアップロードしてユーザーに関連付けるには

次の upload-ssh-public-key のコマンドは、sshkey.pub ファイルにあるパブリックキーをアップロードし、ユーザー sofia にアタッチします。

```
aws iam upload-ssh-public-key \
    --user-name sofia \
    --ssh-public-key-body file://sshkey.pub
```

出力:

```
{
    "SSHPublicKey": {
        "UserName": "sofia",
        "SSHPublicKeyId": "APKA1234567890EXAMPLE",
        "Fingerprint": "12:34:56:78:90:ab:cd:ef:12:34:56:78:90:ab:cd:ef",
        "SSHPublicKeyBody": "ssh-rsa <<long string generated by ssh-keygen
 command>>",
        "Status": "Active",
        "UploadDate": "2019-04-18T17:04:49+00:00"
    }
}
```

このコマンドに適した形式でキーを生成する方法の詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「SSH および Linux、macOS、または Unix: Git と CodeCommit のパブリックキーとプライベートキーをセットアップする」または「SSH と Windows: Git と CodeCommit 用のパブリックキーとプライベートキーのセットアップ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UploadSshPublicKey」を参照してください。

## AWS CLI を使用した IAM Access Analyzer の例

次のコード例では、IAM Access Analyzer で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `apply-archive-rule`

次の例では、`apply-archive-rule` を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

アーカイブルール基準を満たす既存の検出結果にアーカイブルールを適用する方法

次の `apply-archive-rule` の例では、アーカイブルールの基準を満たす既存の検出結果にアーカイブルールを適用します。

```
aws accessanalyzer apply-archive-rule \
    --analyzer-arn arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
UnusedAccess-ConsoleAnalyzer-organization \
    --rule-name MyArchiveRule
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「アーカイブのルール」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ApplyArchiveRule」を参照してください。

### cancel-policy-generation

次の例では、cancel-policy-generation を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

ポリシー生成要求をキャンセルする方法

次の cancel-policy-generation 例では、リクエストされたポリシー生成ジョブ ID をキャンセルします。

```
aws accessanalyzer cancel-policy-generation \
    --job-id 923a56b0-ebb8-4e80-8a3c-a11ccfbcd6f2
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの生成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelPolicyGeneration」を参照してください。

### check-access-not-granted

次の例では、check-access-not-granted を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

指定されたアクセスがポリシーによって許可されていないかどうかを確認する方法

check-access-not-granted の例では、指定されたアクセスがポリシーによって許可されていないかどうかを確認します。

```
aws accessanalyzer check-access-not-granted \
    --policy-document file://myfile.json \
    --access actions="s3:DeleteBucket","s3:GetBucketLocation" \
    --policy-type IDENTITY_POLICY
```

myfile.json の内容:

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
            ]
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "result": "PASS",
    "message": "The policy document does not grant access to perform one or more of
 the listed actions."
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer API でプレビュー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CheckAccessNotGranted」を参照してください。

### check-no-new-access

次の例では、check-no-new-access を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

既存のポリシーと比較して、更新されたポリシーで新しいアクセスが許可されるかどうかを確認する方法

check-no-new-access の例では、既存のポリシーと比較して、更新されたポリシーで新しいアクセスが許可されるかどうかを確認します。

```
aws accessanalyzer check-no-new-access \
    --existing-policy-document file://existing-policy.json \
    --new-policy-document file://new-policy.json \
    --policy-type IDENTITY_POLICY
```

existing-policy.json の内容:

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
            ]
        }
    ]
}
```

new-policy.json の内容:

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:GetObjectAcl",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
```

```
            ]
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "result": "FAIL",
    "message": "The modified permissions grant new access compared to your existing
 policy.",
    "reasons": [
        {
            "description": "New access in the statement with index: 0.",
            "statementIndex": 0
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer API でプレビュー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CheckNoNewAccess」を参照してください。

### check-no-public-access

次の例では、check-no-public-access を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

リソースポリシーが、指定したリソースタイプへのパブリックアクセスを許可できるかどうかを確認する方法

check-no-public-access の例では、リソースポリシーが、指定したリソースタイプへのパブリックアクセスを許可できるかどうかを確認します。

```
aws accessanalyzer check-no-public-access \
    --policy-document file://check-no-public-access-myfile.json \
    --resource-type AWS::S3::Bucket
```

myfile.json の内容:

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "CheckNoPublicAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/JohnDoe" },
            "Action": [
                "s3:GetObject"
            ]
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "result": "PASS",
    "message": "The resource policy does not grant public access for the given
 resource type."
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer API でプレビュー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CheckNoPublicAccess」を参照してください。

### create-access-preview

次の例では、create-access-preview を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

リソースアクセス許可をデプロイする前に、リソースの IAM Access Analyzer の検出結果をプレビューできるアクセスプレビューを作成する方法

次の create-access-preview の例では、 AWS アカウントにリソースアクセス許可をデプロイする前に、リソースの IAM Access Analyzer の検出結果をプレビューできるアクセスプレビューを作成します。

```
aws accessanalyzer create-access-preview \
    --analyzer-arn arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-account \
    --configurations file://myfile.json
```

myfile.json の内容:

```
{
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket": {
        "s3Bucket": {
            "bucketPolicy": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect
\":\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":[\"arn:aws:iam::111122223333:root\"]},\"Action
\":[\"s3:PutObject\",\"s3:PutObjectAcl\"],\"Resource\":\"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-
bucket/*\"}]}",
            "bucketPublicAccessBlock": {
                "ignorePublicAcls": true,
                "restrictPublicBuckets": true
            },
            "bucketAclGrants": [
                {
                    "grantee": {
                        "id":
 "79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be"
                    },
                    "permission": "READ"
                }
            ]
        }
    }
}
```

出力:

```
{
    "id": "3c65eb13-6ef9-4629-8919-a32043619e6b"
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer API でプレビュー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateAccessPreview」を参照してください。

### create-analyzer

次の例では、create-analyzer を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

アナライザーを作成する方法方法

次の create-analyzer の例では、AWS アカウントにアナライザーを作成します。

```
aws accessanalyzer create-analyzer \
    --analyzer-name example \
    --type ACCOUNT
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:access-analyzer:us-east-2:111122223333:analyzer/example"
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「AWS Identity and Access Management Access Analyzer の検出結果について」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateAnalyzer」を参照してください。

### create-archive-rule

次の例では、create-archive-rule を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

指定されたアナライザーのアーカイブルールを作成する方法

次の create-archive-rule の例では、 AWS アカウントに指定されたアナライザーのアーカイブルールを作成します。

```
aws accessanalyzer create-archive-rule \
    --analyzer-name UnusedAccess-ConsoleAnalyzer-organization \
    --rule-name MyRule \
    --filter '{"resource": {"contains": ["Cognito"]}, "resourceType": {"eq":
 ["AWS::IAM::Role"]}}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「アーカイブのルール」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateArchiveRule」を参照してください。

### delete-analyzer

次の例では、delete-analyzer を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

指定されたアナライザーを削除する方法

次の delete-analyzer の例では、AWS アカウントで指定されたアナライザーを削除します。

```
aws accessanalyzer delete-analyzer \
    --analyzer-name example
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「アーカイブのルール」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAnalyzer」を参照してください。

### delete-archive-rule

次の例では、delete-archive-rule を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

指定されたアーカイブルールを削除する方法

次の delete-archive-rule の例では、 AWS アカウントで指定されたアーカイブルールを削除します。

```
aws accessanalyzer delete-archive-rule \
    --analyzer-name UnusedAccess-ConsoleAnalyzer-organization \
```

```
    --rule-name MyRule
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「アーカイブのルール」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteArchiveRule」を参照してください。

### get-access-preview

次の例では、get-access-preview を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

指定されたアナライザーのアクセスプレビューに関する情報を取得する方法

次の get-access-preview の例では、AWS アカウントで指定されたアナライザーのアクセスプレビューに関する情報を取得します。

```
aws accessanalyzer get-access-preview \
    --access-preview-id 3c65eb13-6ef9-4629-8919-a32043619e6b \
    --analyzer-arn arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-account
```

出力:

```
{
    "accessPreview": {
        "id": "3c65eb13-6ef9-4629-8919-a32043619e6b",
        "analyzerArn": "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-account",
        "configurations": {
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket": {
                "s3Bucket": {
                    "bucketPolicy": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":
[{\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":[\"arn:aws:iam::111122223333:root\"]},
\"Action\":[\"s3:PutObject\",\"s3:PutObjectAcl\"],\"Resource\":\"arn:aws:s3:::amzn-
s3-demo-bucket/*\"}]}",
                    "bucketAclGrants": [
                        {
```

```
                            "permission": "READ",
                            "grantee": {
                                "id":
 "79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be"
                            }
                        }
                    ],
                    "bucketPublicAccessBlock": {
                        "ignorePublicAcls": true,
                        "restrictPublicBuckets": true
                    }
                }
            }
        },
        "createdAt": "2024-02-17T00:18:44+00:00",
        "status": "COMPLETED"
    }
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer API でプレビュー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAccessPreview」を参照してください。

### get-analyzed-resource

次の例では、get-analyzed-resource を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

分析されたリソースに関する情報を取得する方法

次の get-analyzed-resource の例では、AWS アカウントで分析されたリソースに関する情報を取得します。

```
aws accessanalyzer get-analyzed-resource \
    --analyzer-arn arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-account \
    --resource-arn arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket
```

出力:

```
{
    "resource": {
        "analyzedAt": "2024-02-15T18:01:53.002000+00:00",
        "isPublic": false,
        "resourceArn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "resourceOwnerAccount": "111122223333",
        "resourceType": "AWS::S3::Bucket"
    }
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「AWS Identity and Access Management Access Analyzer の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAnalyzedResource」を参照してください。

### get-analyzer

次の例では、get-analyzer を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

指定した管理ポリシーに関する情報を取得する方法

次の get-analyzer の例では、AWS アカウントで指定されたアナライザーに関する情報を取得します。

```
aws accessanalyzer get-analyzer \
    --analyzer-name ConsoleAnalyzer-account
```

出力:

```
{
    "analyzer": {
        "arn": "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-account",
        "createdAt": "2019-12-03T07:28:17+00:00",
        "lastResourceAnalyzed": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:config-topic",
        "lastResourceAnalyzedAt": "2024-02-15T18:01:53.003000+00:00",
        "name": "ConsoleAnalyzer-account",
        "status": "ACTIVE",
```

```
        "tags": {
            "auto-delete": "no"
        },
        "type": "ACCOUNT"
    }
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「AWS Identity and Access Management Access Analyzer の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAnalyzer」を参照してください。

### get-archive-rule

次の例では、get-archive-rule を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

アーカイブルールに関する情報を取得する方法

次の get-archive-rule の例では、AWS アカウントのアーカイブルールに関する情報を取得します。

```
aws accessanalyzer get-archive-rule \
    --analyzer-name UnusedAccess-ConsoleAnalyzer-organization \
    --rule-name MyArchiveRule
```

出力:

```
{
    "archiveRule": {
        "createdAt": "2024-02-15T00:49:27+00:00",
        "filter": {
            "resource": {
                "contains": [
                    "Cognito"
                ]
            },
            "resourceType": {
                "eq": [
                    "AWS::IAM::Role"
```

```
                ]
            }
        },
        "ruleName": "MyArchiveRule",
        "updatedAt": "2024-02-15T00:49:27+00:00"
    }
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「アーカイブのルール」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetArchiveRule」を参照してください。

### get-finding-v2

次の例では、get-finding-v2 を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

指定された検出結果に関する情報を取得する方法

次の get-finding-v2 の例では、AWS アカウントで指定された検出結果に関する情報を取得します。

```
aws accessanalyzer get-finding-v2 \
    --analyzer-arn arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-organization \
    --id 0910eedb-381e-4e95-adda-0d25c19e6e90
```

出力:

```
{
    "findingDetails": [
        {
            "externalAccessDetails": {
                "action": [
                    "sts:AssumeRoleWithWebIdentity"
                ],
                "condition": {
                    "cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-
west-2:EXAMPLE0-0000-0000-0000-000000000000"
```

```
                },
                "isPublic": false,
                "principal": {
                    "Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"
                }
            }
        }
    ],
    "resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/Cognito_testpoolAuth_Role",
    "status": "ACTIVE",
    "error": null,
    "createdAt": "2021-02-26T21:17:50.905000+00:00",
    "resourceType": "AWS::IAM::Role",
    "findingType": "ExternalAccess",
    "resourceOwnerAccount": "111122223333",
    "analyzedAt": "2024-02-16T18:17:47.888000+00:00",
    "id": "0910eedb-381e-4e95-adda-0d25c19e6e90",
    "updatedAt": "2021-02-26T21:17:50.905000+00:00"
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「検出結果の確認」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetFindingV2」を参照してください。

### get-finding

次の例では、get-finding を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

指定された検出結果に関する情報を取得する方法

次の get-finding の例では、AWS アカウントで指定された検出結果に関する情報を取得します。

```
aws accessanalyzer get-finding \
    --analyzer-arn arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-organization \
    --id 0910eedb-381e-4e95-adda-0d25c19e6e90
```

出力:

```
{
    "finding": {
        "id": "0910eedb-381e-4e95-adda-0d25c19e6e90",
        "principal": {
            "Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"
        },
        "action": [
            "sts:AssumeRoleWithWebIdentity"
        ],
        "resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/Cognito_testpoolAuth_Role",
        "isPublic": false,
        "resourceType": "AWS::IAM::Role",
        "condition": {
            "cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-
west-2:EXAMPLE0-0000-0000-0000-000000000000"
        },
        "createdAt": "2021-02-26T21:17:50.905000+00:00",
        "analyzedAt": "2024-02-16T18:17:47.888000+00:00",
        "updatedAt": "2021-02-26T21:17:50.905000+00:00",
        "status": "ACTIVE",
        "resourceOwnerAccount": "111122223333"
    }
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「検出結果の確認」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetFinding」を参照してください。

### get-generated-policy

次の例では、get-generated-policy を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

`StartPolicyGeneration ` API を使用して生成されたポリシーを取得する方法

次の get-generated-policy の例では、 AWS アカウントで StartPolicyGeneration API を使用して生成されたポリシーを取得します。

```
aws accessanalyzer get-generated-policy \
    --job-id c557dc4a-0338-4489-95dd-739014860ff9
```

出力:


```
{
    "generatedPolicyResult": {
        "generatedPolicies": [
            {
                "policy": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":
[{\"Sid\":\"SupportedServiceSid0\",\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":
[\"access-analyzer:GetAnalyzer\",\"access-analyzer:ListAnalyzers\",
\"access-analyzer:ListArchiveRules\",\"access-analyzer:ListFindings
\",\"cloudtrail:DescribeTrails\",\"cloudtrail:GetEventDataStore\",
\"cloudtrail:GetEventSelectors\",\"cloudtrail:GetInsightSelectors
\",\"cloudtrail:GetTrailStatus\",\"cloudtrail:ListChannels\",
\"cloudtrail:ListEventDataStores\",\"cloudtrail:ListQueries\",\"cloudtrail:ListTags
\",\"cloudtrail:LookupEvents\",\"ec2:DescribeRegions\",\"iam:GetAccountSummary
\",\"iam:GetOpenIDConnectProvider\",\"iam:GetRole\",\"iam:ListAccessKeys\",
\"iam:ListAccountAliases\",\"iam:ListOpenIDConnectProviders\",\"iam:ListRoles
\",\"iam:ListSAMLProviders\",\"kms:ListAliases\",\"s3:GetBucketLocation\",
\"s3:ListAllMyBuckets\"],\"Resource\":\"*\"}]}"
            }
        ],
        "properties": {
            "cloudTrailProperties": {
                "endTime": "2024-02-14T22:44:40+00:00",
                "startTime": "2024-02-13T00:30:00+00:00",
                "trailProperties": [
                    {
                        "allRegions": true,
                        "cloudTrailArn": "arn:aws:cloudtrail:us-
west-2:111122223333:trail/my-trail",
                        "regions": []
                    }
                ]
            },
            "isComplete": false,
            "principalArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin"
        }
    },
    "jobDetails": {
        "completedOn": "2024-02-14T22:47:01+00:00",
        "jobId": "c557dc4a-0338-4489-95dd-739014860ff9",
        "startedOn": "2024-02-14T22:44:41+00:00",
        "status": "SUCCEEDED"
    }
```

```
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの生成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetGeneratedPolicy」を参照してください。

### list-access-preview-findings

次の例では、list-access-preview-findings を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

指定されたアクセスプレビューによって生成されたアクセスプレビュー検出結果の一覧を取得する方法

次の list-access-preview-findings の例では、AWS アカウントで指定されたアクセスプレビューによって生成されたアクセスプレビュー検出結果の一覧を取得します。

```
aws accessanalyzer list-access-preview-findings \
    --access-preview-id 3c65eb13-6ef9-4629-8919-a32043619e6b \
    --analyzer-arn arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-account
```

出力:

```
{
    "findings": [
        {
            "id": "e22fc158-1c87-4c32-9464-e7f405ce8d74",
            "principal": {
                "AWS": "111122223333"
            },
            "action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:PutObjectAcl"
            ],
            "condition": {},
            "resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
            "isPublic": false,
            "resourceType": "AWS::S3::Bucket",
```

```
            "createdAt": "2024-02-17T00:18:46+00:00",
            "changeType": "NEW",
            "status": "ACTIVE",
            "resourceOwnerAccount": "111122223333",
            "sources": [
                {
                    "type": "POLICY"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer API でプレビュー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAccessPreviewFindings」を参照してください。

### `list-access-previews`

次の例では、`list-access-previews` を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

指定されたアナライザーのアクセスプレビューの一覧を取得する方法

次の `list-access-previews` の例では、AWS アカウントで指定されたアナライザーのアクセスプレビューの一覧を取得します。

```
aws accessanalyzer list-access-previews \
    --analyzer-arn arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-account
```

出力:

```
{
    "accessPreviews": [
        {
            "id": "3c65eb13-6ef9-4629-8919-a32043619e6b",
            "analyzerArn": "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-account",
```

```
            "createdAt": "2024-02-17T00:18:44+00:00",
            "status": "COMPLETED"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer API でプレビュー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAccessPreviews」を参照してください。

### list-analyzed-resources

次の例では、list-analyzed-resources を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

使用可能なウィジェットを一覧表示する方法

次の list-analyzed-resources の例では、AWS アカウントで使用可能なウィジェットを一覧表示します。

```
aws accessanalyzer list-analyzed-resources \
    --analyzer-arn arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-account \
    --resource-type AWS::IAM::Role
```

出力:

```
{
    "analyzedResources": [
        {
            "resourceArn": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:Validation-Email",
            "resourceOwnerAccount": "111122223333",
            "resourceType": "AWS::SNS::Topic"
        },
        {
            "resourceArn": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:admin-alerts",
            "resourceOwnerAccount": "111122223333",
            "resourceType": "AWS::SNS::Topic"
        },
```

```
        {
            "resourceArn": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:config-topic",
            "resourceOwnerAccount": "111122223333",
            "resourceType": "AWS::SNS::Topic"
        },
        {
            "resourceArn": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:inspector-topic",
            "resourceOwnerAccount": "111122223333",
            "resourceType": "AWS::SNS::Topic"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「AWS Identity and Access Management Access Analyzer の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAnalyzedResources」を参照してください。

### list-analyzers

次の例では、list-analyzers を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

アナライザーの一覧を取得する方法

次の list-analyzers の例では、AWS アカウントのアナライザーの一覧を取得します。

```
aws accessanalyzer list-analyzers
```

出力:

```
{
    "analyzers": [
        {
            "arn": "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
UnusedAccess-ConsoleAnalyzer-organization",
            "createdAt": "2024-02-15T00:46:40+00:00",
            "name": "UnusedAccess-ConsoleAnalyzer-organization",
            "status": "ACTIVE",
            "tags": {
```

```
                "auto-delete": "no"
            },
            "type": "ORGANIZATION_UNUSED_ACCESS"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-organization",
            "createdAt": "2020-04-25T07:43:28+00:00",
            "lastResourceAnalyzed": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
            "lastResourceAnalyzedAt": "2024-02-15T21:51:56.517000+00:00",
            "name": "ConsoleAnalyzer-organization",
            "status": "ACTIVE",
            "tags": {
                "auto-delete": "no"
            },
            "type": "ORGANIZATION"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-account",
            "createdAt": "2019-12-03T07:28:17+00:00",
            "lastResourceAnalyzed": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:config-
topic",
            "lastResourceAnalyzedAt": "2024-02-15T18:01:53.003000+00:00",
            "name": "ConsoleAnalyzer-account",
            "status": "ACTIVE",
            "tags": {
                "auto-delete": "no"
            },
            "type": "ACCOUNT"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「AWS Identity and Access Management Access Analyzer の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAnalyzers」を参照してください。

### `list-archive-rules`

次の例では、`list-archive-rules` を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

指定されたアナライザー用に作成されたアーカイブルールの一覧を取得する方法

次の list-archive-rules の例では、AWS アカウントで指定されたアナライザー用に作成されたアーカイブルールの一覧を取得します。

```
aws accessanalyzer list-archive-rules \
    --analyzer-name UnusedAccess-ConsoleAnalyzer-organization
```

出力:

```
{
    "archiveRules": [
        {
            "createdAt": "2024-02-15T00:49:27+00:00",
            "filter": {
                "resource": {
                    "contains": [
                        "Cognito"
                    ]
                },
                "resourceType": {
                    "eq": [
                        "AWS::IAM::Role"
                    ]
                }
            },
            "ruleName": "MyArchiveRule",
            "updatedAt": "2024-02-15T00:49:27+00:00"
        },
        {
            "createdAt": "2024-02-15T23:27:45+00:00",
            "filter": {
                "findingType": {
                    "eq": [
                        "UnusedIAMUserAccessKey"
                    ]
                }
            },
            "ruleName": "ArchiveRule-56125a39-e517-4ff8-afb1-ef06f58db612",
            "updatedAt": "2024-02-15T23:27:45+00:00"
        }
```

```
    ]
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「AWS Identity and Access Management Access Analyzer の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListArchiveRules」を参照してください。

### list-findings-v2

次の例では、list-findings-v2 を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

指定されたアナライザーによって生成された検出結果の一覧を取得する方法

次の list-findings-v2 の例では、 AWS アカウントで指定されたアナライザーによって生成された検出結果の一覧を取得します。この例では、名前に「Cognito」が含まれている IAM ロールのみが含まれるように結果をフィルタリングします。

```
aws accessanalyzer list-findings-v2 \
    --analyzer-arn arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-account \
    --filter '{"resource": {"contains": ["Cognito"]}, "resourceType": {"eq":
 ["AWS::IAM::Role"]}}'
```

出力:

```
{
    "findings": [
        {
            "analyzedAt": "2024-02-16T18:17:47.888000+00:00",
            "createdAt": "2021-02-26T21:17:24.710000+00:00",
            "id": "597f3bc2-3adc-4c18-9879-5c4b23485e46",
            "resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/
Cognito_testpoolUnauth_Role",
            "resourceType": "AWS::IAM::Role",
            "resourceOwnerAccount": "111122223333",
            "status": "ACTIVE",
            "updatedAt": "2021-02-26T21:17:24.710000+00:00",
            "findingType": "ExternalAccess"
```

```
        },
        {
            "analyzedAt": "2024-02-16T18:17:47.888000+00:00",
            "createdAt": "2021-02-26T21:17:50.905000+00:00",
            "id": "ce0e221a-85b9-4d52-91ff-d7678075442f",
            "resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/Cognito_testpoolAuth_Role",
            "resourceType": "AWS::IAM::Role",
            "resourceOwnerAccount": "111122223333",
            "status": "ACTIVE",
            "updatedAt": "2021-02-26T21:17:50.905000+00:00",
            "findingType": "ExternalAccess"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「AWS Identity and Access Management Access Analyzer の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListFindingsV2」を参照してください。

### `list-findings`

次の例では、`list-findings` を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

指定されたアナライザーによって生成された検出結果の一覧を取得する方法

次の `list-findings` の例では、 AWS アカウントで指定されたアナライザーによって生成された検出結果の一覧を取得します。この例では、名前に「Cognito」が含まれている IAM ロールのみが含まれるように結果をフィルタリングします。

```
aws accessanalyzer list-findings \
    --analyzer-arn arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-account \
    --filter '{"resource": {"contains": ["Cognito"]}, "resourceType": {"eq":
 ["AWS::IAM::Role"]}}'
```

出力:

```
{
```

```
    "findings": [
        {
            "id": "597f3bc2-3adc-4c18-9879-5c4b23485e46",
            "principal": {
                "Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"
            },
            "action": [
                "sts:AssumeRoleWithWebIdentity"
            ],
            "resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/
Cognito_testpoolUnauth_Role",
            "isPublic": false,
            "resourceType": "AWS::IAM::Role",
            "condition": {
                "cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-
west-2:EXAMPLE0-0000-0000-0000-000000000000"
            },
            "createdAt": "2021-02-26T21:17:24.710000+00:00",
            "analyzedAt": "2024-02-16T18:17:47.888000+00:00",
            "updatedAt": "2021-02-26T21:17:24.710000+00:00",
            "status": "ACTIVE",
            "resourceOwnerAccount": "111122223333"
        },
        {
            "id": "ce0e221a-85b9-4d52-91ff-d7678075442f",
            "principal": {
                "Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"
            },
            "action": [
                "sts:AssumeRoleWithWebIdentity"
            ],
            "resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/Cognito_testpoolAuth_Role",
            "isPublic": false,
            "resourceType": "AWS::IAM::Role",
            "condition": {
                "cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-
west-2:EXAMPLE0-0000-0000-0000-000000000000"
            },
            "createdAt": "2021-02-26T21:17:50.905000+00:00",
            "analyzedAt": "2024-02-16T18:17:47.888000+00:00",
            "updatedAt": "2021-02-26T21:17:50.905000+00:00",
            "status": "ACTIVE",
            "resourceOwnerAccount": "111122223333"
        }
```

```
    ]
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「AWS Identity and Access Management Access Analyzer の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListFindings」を参照してください。

### `list-policy-generations`

次の例では、`list-policy-generations` を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

過去 7 日間にリクエストされたすべてのポリシー生成を一覧表示する方法

次の `list-policy-generations` の例では、過去 7 日間に AWS アカウントでリクエストされたすべてのポリシー生成を一覧表示します。

```
aws accessanalyzer list-policy-generations
```

出力:

```
{
    "policyGenerations": [
        {
            "completedOn": "2024-02-14T23:43:38+00:00",
            "jobId": "923a56b0-ebb8-4e80-8a3c-a11ccfbcd6f2",
            "principalArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
            "startedOn": "2024-02-14T23:43:02+00:00",
            "status": "CANCELED"
        },
        {
            "completedOn": "2024-02-14T22:47:01+00:00",
            "jobId": "c557dc4a-0338-4489-95dd-739014860ff9",
            "principalArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
            "startedOn": "2024-02-14T22:44:41+00:00",
            "status": "SUCCEEDED"
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの生成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPolicyGenerations」を参照してください。

### `list-tags-for-resource`

次の例では、`list-tags-for-resource` を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

指定されたリソースに適用されたタグの一覧を取得する方法

次の `list-tags-for-resource` の例では、AWS アカウント内の指定されたリソースに適用されたタグの一覧を取得します。

```
aws accessanalyzer list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-account
```

出力:

```
{
    "tags": {
        "Zone-of-trust": "Account",
        "Name": "ConsoleAnalyzer"
    }
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの生成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### `start-policy-generation`

次の例では、`start-policy-generation` を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

ポリシー生成リクエストを開始する方法

次の start-policy-generation の例では、 AWS アカウントでポリシー生成リクエストを開始します。

```
aws accessanalyzer start-policy-generation \
    --policy-generation-details '{"principalArn":"arn:aws:iam::111122223333:role/Admin"}' \
    --cloud-trail-details file://myfile.json
```

myfile.json の内容:

```
{
    "accessRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AccessAnalyzerMonitorServiceRole",
    "startTime": "2024-02-13T00:30:00Z",
    "trails": [
        {
            "allRegions": true,
            "cloudTrailArn": "arn:aws:cloudtrail:us-west-2:111122223333:trail/my-trail"
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "jobId": "c557dc4a-0338-4489-95dd-739014860ff9"
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの生成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartPolicyGeneration」を参照してください。

### start-resource-scan

次の例では、start-resource-scan を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

指定されたリソースに適用されるポリシーのスキャンをすぐに開始する方法

次の start-resource-scan の例では、AWS アカウント内の指定されたリソースに適用されるポリシーのスキャンをすぐに開始します。

```
aws accessanalyzer start-resource-scan \
    --analyzer-arn arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-account \
    --resource-arn arn:aws:iam::111122223333:role/Cognito_testpoolAuth_Role
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの生成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartResourceScan」を参照してください。

### tag-resource

次の例では、tag-resource を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

指定されたリソースにタグを追加する方法

次の tag-resource の例では、AWS アカウントで指定されたリソース共有にタグを追加します。

```
aws accessanalyzer tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-account \
    --tags Environment=dev,Purpose=testing
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「AWS Identity and Access Management Access Analyzer の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次の例では、untag-resource を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

指定されたリソースからタグを削除する方法

次の untag-resource の例では、 AWS アカウントの指定されたリソースからタグを削除します。

```
aws accessanalyzer untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-account \
    --tag-keys Environment Purpose
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「AWS Identity and Access Management Access Analyzer の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-archive-rule

次の例では、update-archive-rule を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

指定されたアーカイブルールの基準と値を更新する方法

次の update-archive-rule の例では、AWS アカウントで指定されたアーカイブルールの基準と値を更新します。

```
aws accessanalyzer update-archive-rule \
    --analyzer-name UnusedAccess-ConsoleAnalyzer-organization \
    --rule-name MyArchiveRule \
    --filter '{"resource": {"contains": ["Cognito"]}, "resourceType": {"eq":
 ["AWS::IAM::Role"]}}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「アーカイブのルール」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateArchiveRule」を参照してください。

### update-findings

次の例では、update-findings を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

指定された検出結果のステータスを更新する方法

次の update-findings の例では、AWS アカウントで指定された検出結果のステータスを更新します。

```
aws accessanalyzer update-findings \
    --analyzer-arn arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
UnusedAccess-ConsoleAnalyzer-organization \
    --ids 4f319ac3-2e0c-4dc4-bf51-7013a086b6ae 780d586a-2cce-4f72-aff6-359d450e7500
 \
    --status ARCHIVED
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「AWS Identity and Access Management Access Analyzer の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateFindings」を参照してください。

### validate-policy

次の例では、validate-policy を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

ポリシーの検証をリクエストし、検出結果の一覧を返す方法

次の validate-policy の例では、ポリシーの検証をリクエストし、検出結果の一覧を返します。この例のポリシーは、ウェブ ID フェデレーションに使用される Amazon Cognito ロール

のロール信頼ポリシーです。信頼ポリシーから生成された検出結果は、使用されているロールの引き受けアクション「sts:AssumeRole」が正しくないため、空の Sid の要素の値とポリシープリンシパルが一致しません。Cognito で使用する正しいロールの引き受けアクションは「sts:AssumeRoleWithWebIdentity」です。

```
aws accessanalyzer validate-policy \
    --policy-document file://myfile.json \
    --policy-type RESOURCE_POLICY
```

myfile.json の内容:

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"
            },
            "Action": [
                "sts:AssumeRole",
                "sts:TagSession"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-west-2_EXAMPLE"
                }
            }
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "findings": [
        {
            "findingDetails": "Add a value to the empty string in the Sid element.",
            "findingType": "SUGGESTION",
            "issueCode": "EMPTY_SID_VALUE",
```

```
            "learnMoreLink": "https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/
access-analyzer-reference-policy-checks.html#access-analyzer-reference-policy-
checks-suggestion-empty-sid-value",
            "locations": [
                {
                    "path": [
                        {
                            "value": "Statement"
                        },
                        {
                            "index": 0
                        },
                        {
                            "value": "Sid"
                        }
                    ],
                    "span": {
                        "end": {
                            "column": 21,
                            "line": 5,
                            "offset": 81
                        },
                        "start": {
                            "column": 19,
                            "line": 5,
                            "offset": 79
                        }
                    }
                }
            ]
        },
        {
            "findingDetails": "The sts:AssumeRole action is invalid with the
 following principal(s): cognito-identity.amazonaws.com. Use a SAML provider
 principal with the sts:AssumeRoleWithSAML action or use an OIDC provider principal
 with the sts:AssumeRoleWithWebIdentity action. Ensure the provider is Federated if
 you use either of the two options.",
            "findingType": "ERROR",
            "issueCode": "MISMATCHED_ACTION_FOR_PRINCIPAL",
            "learnMoreLink": "https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/
access-analyzer-reference-policy-checks.html#access-analyzer-reference-policy-
checks-error-mismatched-action-for-principal",
            "locations": [
                {
```

```
                    "path": [
                        {
                            "value": "Statement"
                        },
                        {
                            "index": 0
                        },
                        {
                            "value": "Action"
                        },
                        {
                            "index": 0
                        }
                    ],
                    "span": {
                        "end": {
                            "column": 32,
                            "line": 11,
                            "offset": 274
                        },
                        "start": {
                            "column": 16,
                            "line": 11,
                            "offset": 258
                        }
                    }
                },
                {
                    "path": [
                        {
                            "value": "Statement"
                        },
                        {
                            "index": 0
                        },
                        {
                            "value": "Principal"
                        },
                        {
                            "value": "Federated"
                        }
                    ],
                    "span": {
                        "end": {
```

```
                            "column": 61,
                            "line": 8,
                            "offset": 202
                        },
                        "start": {
                            "column": 29,
                            "line": 8,
                            "offset": 170
                        }
                    }
                }
            ]
        },
        {
            "findingDetails": "The following actions: sts:TagSession are not
 supported by the condition key cognito-identity.amazonaws.com:aud. The condition
 will not be evaluated for these actions. We recommend that you move these actions
 to a different statement without this condition key.",
            "findingType": "ERROR",
            "issueCode": "UNSUPPORTED_ACTION_FOR_CONDITION_KEY",
            "learnMoreLink": "https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/
access-analyzer-reference-policy-checks.html#access-analyzer-reference-policy-
checks-error-unsupported-action-for-condition-key",
            "locations": [
                {
                    "path": [
                        {
                            "value": "Statement"
                        },
                        {
                            "index": 0
                        },
                        {
                            "value": "Action"
                        },
                        {
                            "index": 1
                        }
                    ],
                    "span": {
                        "end": {
                            "column": 32,
                            "line": 12,
                            "offset": 308
```

```
                        },
                        "start": {
                            "column": 16,
                            "line": 12,
                            "offset": 292
                        }
                    }
                },
                {
                    "path": [
                        {
                            "value": "Statement"
                        },
                        {
                            "index": 0
                        },
                        {
                            "value": "Condition"
                        },
                        {
                            "value": "StringEquals"
                        },
                        {
                            "value": "cognito-identity.amazonaws.com:aud"
                        }
                    ],
                    "span": {
                        "end": {
                            "column": 79,
                            "line": 16,
                            "offset": 464
                        },
                        "start": {
                            "column": 58,
                            "line": 16,
                            "offset": 443
                        }
                    }
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「ポリシーを検証する際の確認事項」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ValidatePolicy」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Image Builder の例

次のコード例は、Image Builder で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `create-component`

次のコード例は、`create-component` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンポーネントを作成しするには

次の `create-component` の例では、JSON ドキュメントファイルを使用するコンポーネントを作成し、Amazon S3 バケットにアップロードされる YAML 形式のコンポーネントドキュメントを参照します。

```
aws imagebuilder create-component \
    --cli-input-json file://create-component.json
```

`create-component.json` の内容:

```
{
```

```
    "name": "MyExampleComponent",
    "semanticVersion": "2019.12.02",
    "description": "An example component that builds, validates and tests an image",
    "changeDescription": "Initial version.",
    "platform": "Windows",
    "uri": "s3://s3-bucket-name/s3-bucket-path/component.yaml"
}
```

出力:

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "clientToken": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
    "componentBuildVersionArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:component/examplecomponent/2019.12.02/1"
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateComponent」を参照してください。

### create-distribution-configuration

次のコード例は、create-distribution-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディストリビューション設定を作成するには

次の create-distribution-configuration の例では、JSON ファイルを使用してディストリビューション設定を作成します。

```
aws imagebuilder create-distribution-configuration \
    --cli-input-json file:/create-distribution-configuration.json
```

create-distribution-configuration.json の内容:

```
{
    "name": "MyExampleDistribution",
```

```
    "description": "Copies AMI to eu-west-1",
    "distributions": [
        {
            "region": "us-west-2",
            "amiDistributionConfiguration": {
                "name": "Name {{imagebuilder:buildDate}}",
                "description": "An example image name with parameter references",
                "amiTags": {
                    "KeyName": "{{ssm:parameter_name}}"
                },
                "launchPermission": {
                    "userIds": [
                        "123456789012"
                    ]
                }
            }
        },
        {
            "region": "eu-west-1",
            "amiDistributionConfiguration": {
                "name": "My {{imagebuilder:buildVersion}} image
 {{imagebuilder:buildDate}}",
                "amiTags": {
                    "KeyName": "Value"
                },
                "launchPermission": {
                    "userIds": [
                        "123456789012"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "clientToken": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
    "distributionConfigurationArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:distribution-configuration/myexampledistribution"
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDistributionConfiguration」を参照してください。

### create-image-pipeline

次のコード例は、create-image-pipeline を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イメージパイプラインを作成するには

次の create-image-pipeline の例では、JSON ファイルを使用してイメージパイプラインを作成します。

```
aws imagebuilder create-image-pipeline \
    --cli-input-json file://create-image-pipeline.json
```

create-image-pipeline.json の内容:

```
{
    "name": "MyWindows2016Pipeline",
    "description": "Builds Windows 2016 Images",
    "imageRecipeArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-recipe/
mybasicrecipe/2019.12.03",
    "infrastructureConfigurationArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:infrastructure-configuration/myexampleinfrastructure",
    "distributionConfigurationArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:distribution-configuration/myexampledistribution",
    "imageTestsConfiguration": {
        "imageTestsEnabled": true,
        "timeoutMinutes": 60
    },
    "schedule": {
        "scheduleExpression": "cron(0 0 * * SUN)",
        "pipelineExecutionStartCondition":
 "EXPRESSION_MATCH_AND_DEPENDENCY_UPDATES_AVAILABLE"
    },
    "status": "ENABLED"
}
```

出力:

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "clientToken": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
    "imagePipelineArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-pipeline/
mywindows2016pipeline"
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateImagePipeline」を参照してください。

### create-image-recipe

次のコード例は、create-image-recipe を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レシピを作成するには

次の create-image-recipe の例では、JSON ファイルを使用してイメージレシピを作成します。コンポーネントは、指定された順序でインストールされます。

```
aws imagebuilder create-image-recipe \
    --cli-input-json file://create-image-recipe.json
```

create-image-recipe.json の内容:

```
{
    "name": "MyBasicRecipe",
    "description": "This example image recipe creates a Windows 2016 image.",
    "semanticVersion": "2019.12.03",
    "components":
    [
        {
            "componentArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:component/
myexamplecomponent/2019.12.02/1"
        },
        {
```

```
            "componentArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:component/
myimportedcomponent/1.0.0/1"
        }
    ],
    "parentImage": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:aws:image/windows-server-2016-
english-full-base-x86/xxxx.x.x"
}
```

出力:

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "clientToken": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
    "imageRecipeArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-recipe/
mybasicrecipe/2019.12.03"
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateImageRecipe」を参照してください。

### create-image

次のコード例は、create-image を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イメージを作成するには

次の create-image の例ではイメージを作成します。

```
aws imagebuilder create-image \
    --image-recipe-arn arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-recipe/
mybasicrecipe/2019.12.03 \
    --infrastructure-configuration-arn arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:infrastructure-configuration/myexampleinfrastructure
```

出力:

```
{
```

```
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "clientToken": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
    "imageBuildVersionArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/
mybasicrecipe/2019.12.03/1"
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateImage」を参照してください。

### create-infrastructure-configuration

次のコード例は、create-infrastructure-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インフラストラクチャ設定を作成するには

次の create-infrastructure-configuration の例では、JSON ファイルを使用してインフラストラクチャ設定を作成します。

```
aws imagebuilder create-infrastructure-configuration \
    --cli-input-json file://create-infrastructure-configuration.json
```

create-infrastructure-configuration.json の内容:

```
{
    "name": "MyExampleInfrastructure",
    "description": "An example that will retain instances of failed builds",
    "instanceTypes": [
        "m5.large", "m5.xlarge"
    ],
    "instanceProfileName": "EC2InstanceProfileForImageBuilder",
    "securityGroupIds": [
        "sg-a1b2c3d4"
    ],
    "subnetId": "subnet-a1b2c3d4",
    "logging": {
        "s3Logs": {
            "s3BucketName": "bucket-name",
```

```
            "s3KeyPrefix": "bucket-path"
        }
    },
    "keyPair": "key-pair-name",
    "terminateInstanceOnFailure": false,
    "snsTopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:sns-topic-name"
}
```

出力:

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "clientToken": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
    "infrastructureConfigurationArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:infrastructure-configuration/myexampleinfrastructure"
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateInfrastructureConfiguration」を参照してください。

### delete-component

次のコード例は、delete-component を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンポーネントを削除するには

次の delete-component の例は、ARN を指定してコンポーネントのビルドバージョンを削除します。

```
aws imagebuilder delete-component \
    --component-build-version-arn arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:component/myexamplecomponent/2019.12.02/1
```

出力:

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
```

```
    "componentBuildVersionArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:component/myexamplecomponent/2019.12.02/1"
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteComponent」を参照してください。

### delete-image-pipeline

次のコード例は、delete-image-pipeline を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イメージパイプラインを削除するには

次の delete-image-pipeline の例では、ARN を指定してイメージパイプラインを削除します。

```
aws imagebuilder delete-image-pipeline \
    --image-pipeline-arn arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-pipeline/
my-example-pipeline
```

出力:

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "imagePipelineArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-pipeline/
mywindows2016pipeline"
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteImagePipeline」を参照してください。

### delete-image-recipe

次のコード例は、delete-image-recipe を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イメージレシピを削除するには

次の delete-image-recipe の例では、ARN を指定してイメージレシピを削除します。

```
aws imagebuilder delete-image-recipe \
    --image-recipe-arn arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image-recipe/
mybasicrecipe/2019.12.03
```

出力:

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "imageRecipeArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-recipe/
mybasicrecipe/2019.12.03"
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteImageRecipe」を参照してください。

### delete-image

次のコード例は、delete-image を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イメージを削除するには

次の delete-image の例は、ARN を指定してイメージのビルドバージョンを削除します。

```
aws imagebuilder delete-image \
    --image-build-version-arn arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/my-
example-image/2019.12.02/1
```

出力:

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
```

```
    "imageBuildVersionArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/
mybasicrecipe/2019.12.03/1"
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteImage」を参照してください。

### delete-infrastructure-configuration

次のコード例は、delete-infrastructure-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インフラストラクチャ設定を削除するには

次の delete-infrastructure-configuration の例では、ARN を指定してイメージパイプラインを削除します。

```
aws imagebuilder delete-infrastructure-configuration \
    --infrastructure-configuration-arn arn:aws:imagebuilder:us-
east-1:123456789012:infrastructure-configuration/myexampleinfrastructure
```

出力:

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "infrastructureConfigurationArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:infrastructure-configuration/myexampleinfrastructure"
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteInfrastructureConfiguration」を参照してください。

### get-component-policy

次のコード例は、get-component-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンポーネントポリシーの詳細を取得するには

次の get-component-policy の例では、ARN を指定してコンポーネントポリシーの詳細を一覧表示します。

```
aws imagebuilder get-component-policy \
    --component-arn arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:component/my-example-component/2019.12.03/1
```

出力:

```
{
    "Policy": "{ "Version":"2012-10-17",        "Statement": [ { "Effect":
 "Allow", "Principal": { "AWS": [ "123456789012" ] }, "Action":
 [ "imagebuilder:GetComponent", "imagebuilder:ListComponents" ], "Resource":
 [ "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:component/my-example-
component/2019.12.03/1" ] } ] }"
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理<https://docs.aws.amazon.com/imagebuilder/latest/userguide/managing-image-builder-cli.html>`__」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetComponentPolicy」を参照してください。

### get-component

次のコード例は、get-component を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンポーネントの詳細を取得するには

次の get-component の例では、ARN を指定してコンポーネントの詳細を一覧表示します。

```
aws imagebuilder get-component \
    --component-build-version-arn arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:component/component-name/1.0.0/1
```

出力:

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "component": {
        "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:component/component-
name/1.0.0/1",
        "name": "component-name",
        "version": "1.0.0",
        "type": "TEST",
        "platform": "Linux",
        "owner": "123456789012",
        "data": "name: HelloWorldTestingDocument\ndescription: This is hello world
 testing document.\nschemaVersion: 1.0\n\nphases:\n  - name: test\n    steps:\n
   - name: HelloWorldStep\n        action: ExecuteBash\n        inputs:\n
 commands:\n            - echo \"Hello World! Test.\"\n",
        "encrypted": true,
        "dateCreated": "2020-01-27T20:43:30.306Z",
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetComponent」を参照してください。

### get-distribution-configuration

次のコード例は、get-distribution-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディストリビューション設定の詳細を取得するには

次の get-distribution-configuration の例では、ARN を指定してディストリビューション設定の詳細を表示します。

```
aws imagebuilder get-distribution-configuration \
    --distribution-configuration-arn arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:distribution-configuration/myexampledistribution
```

出力:

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "distributionConfiguration": {
        "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:distribution-
configuration/myexampledistribution",
        "name": "MyExampleDistribution",
        "description": "Copies AMI to eu-west-1 and exports to S3",
        "distributions": [
            {
                "region": "us-west-2",
                "amiDistributionConfiguration": {
                    "name": "Name {{imagebuilder:buildDate}}",
                    "description": "An example image name with parameter
 references",
                    "amiTags": {
                        "KeyName": "{{ssm:parameter_name}}"
                    },
                    "launchPermission": {
                        "userIds": [
                            "123456789012"
                        ]
                    }
                }
            },
            {
                "region": "eu-west-1",
                "amiDistributionConfiguration": {
                    "name": "My {{imagebuilder:buildVersion}} image
 {{imagebuilder:buildDate}}",
                    "amiTags": {
                        "KeyName": "Value"
                    },
                    "launchPermission": {
                        "userIds": [
                            "123456789012"
                        ]
                    }
                }
            }
        ],
        "dateCreated": "2020-02-19T18:40:10.529Z",
        "tags": {}
```

```
    }
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDistributionConfiguration」を参照してください。

### get-image-pipeline

次のコード例は、get-image-pipeline を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イメージパイプラインの詳細を取得するには

次の get-image-pipeline の例では、ARN を指定してイメージパイプラインの詳細を一覧表示します。

```
aws imagebuilder get-image-pipeline \
    --image-pipeline-arn arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-pipeline/
mywindows2016pipeline
```

出力:

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "imagePipeline": {
        "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-pipeline/
mywindows2016pipeline",
        "name": "MyWindows2016Pipeline",
        "description": "Builds Windows 2016 Images",
        "platform": "Windows",
        "imageRecipeArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-recipe/
mybasicrecipe/2019.12.03",
        "infrastructureConfigurationArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:infrastructure-configuration/myexampleinfrastructure",
        "distributionConfigurationArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:distribution-configuration/myexampledistribution",
        "imageTestsConfiguration": {
            "imageTestsEnabled": true,
```

```
            "timeoutMinutes": 60
        },
        "schedule": {
            "scheduleExpression": "cron(0 0 * * SUN)",
            "pipelineExecutionStartCondition":
 "EXPRESSION_MATCH_AND_DEPENDENCY_UPDATES_AVAILABLE"
        },
        "status": "ENABLED",
        "dateCreated": "2020-02-19T19:04:01.253Z",
        "dateUpdated": "2020-02-19T19:04:01.253Z",
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetImagePipeline」を参照してください。

### get-image-policy

次のコード例は、get-image-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イメージポリシーの詳細を取得するには

次の get-image-policy の例では、ARN を指定してイメージポリシーの詳細を一覧表示します。

```
aws imagebuilder get-image-policy \
    --image-arn arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/my-example-
image/2019.12.03/1
```

出力:

```
{
    "Policy": "{ "Version":"2012-10-17",        "Statement": [ { "Effect": "Allow",
 "Principal": { "AWS": [ "123456789012" ] }, "Action": [ "imagebuilder:GetImage",
 "imagebuilder:ListImages" ], "Resource": [ "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:image/my-example-image/2019.12.03/1" ] } ] }"
```

```
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetImagePolicy」を参照してください。

### get-image-recipe-policy

次のコード例は、get-image-recipe-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イメージレシピポリシーの詳細を取得するには

次の get-image-recipe-policy の例では、ARN を指定してイメージレシピポリシーの詳細を一覧表示します。

```
aws imagebuilder get-image-recipe-policy \
    --image-recipe-arn arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-recipe/my-example-image-recipe/2019.12.03/1
```

出力:

```
{
    "Policy": "{ "Version":"2012-10-17",        "Statement": [ { "Effect":
 "Allow", "Principal": { "AWS": [ "123456789012" ] }, "Action":
 [ "imagebuilder:GetImageRecipe", "imagebuilder:ListImageRecipes" ], "Resource":
 [ "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-recipe/my-example-image-
recipe/2019.12.03/1" ] } ] }"
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetImageRecipePolicy」を参照してください。

### get-image

次のコード例は、get-image を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イメージの詳細を取得するには

次の get-image の例では、ARN を指定してイメージの詳細を一覧表示します。

```
aws imagebuilder get-image \
    --image-build-version-arn arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/
mybasicrecipe/2019.12.03/1
```

出力:

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "image": {
        "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/
mybasicrecipe/2019.12.03/1",
        "name": "MyBasicRecipe",
        "version": "2019.12.03/1",
        "platform": "Windows",
        "state": {
            "status": "BUILDING"
        },
        "imageRecipe": {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-recipe/
mybasicrecipe/2019.12.03",
            "name": "MyBasicRecipe",
            "description": "This example image recipe creates a Windows 2016
 image.",
            "platform": "Windows",
            "version": "2019.12.03",
            "components": [
                {
                    "componentArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:component/myexamplecomponent/2019.12.02/1"
                },
                {
                    "componentArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:component/myimportedcomponent/1.0.0/1"
                }
            ],
            "parentImage": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:aws:image/windows-
server-2016-english-full-base-x86/2019.12.17/1",
```

```
            "dateCreated": "2020-02-14T19:46:16.904Z",
            "tags": {}
        },
        "infrastructureConfiguration": {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:infrastructure-
configuration/myexampleinfrastructure",
            "name": "MyExampleInfrastructure",
            "description": "An example that will retain instances of failed builds",
            "instanceTypes": [
                "m5.large",
                "m5.xlarge"
            ],
            "instanceProfileName": "EC2InstanceProfileForImageFactory",
            "securityGroupIds": [
                "sg-a1b2c3d4"
            ],
            "subnetId": "subnet-a1b2c3d4",
            "logging": {
                "s3Logs": {
                    "s3BucketName": "bucket-name",
                    "s3KeyPrefix": "bucket-path"
                }
            },
            "keyPair": "Sam",
            "terminateInstanceOnFailure": false,
            "snsTopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:sns-name",
            "dateCreated": "2020-02-14T21:21:05.098Z",
            "tags": {}
        },
        "imageTestsConfiguration": {
            "imageTestsEnabled": true,
            "timeoutMinutes": 720
        },
        "dateCreated": "2020-02-14T23:14:13.597Z",
        "outputResources": {
            "amis": []
        },
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetImage」を参照してください。

### get-infrastructure-configuration

次のコード例は、get-infrastructure-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インフラストラクチャ設定の詳細を取得するには

次の get-infrastructure-configuration の例では、ARN を指定してインフラストラクチャ設定の詳細を一覧表示します。

```
aws imagebuilder get-infrastructure-configuration \
    --infrastructure-configuration-arn arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:infrastructure-configuration/myexampleinfrastructure
```

出力:

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "infrastructureConfiguration": {
        "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:infrastructure-
configuration/myexampleinfrastructure",
        "name": "MyExampleInfrastructure",
        "description": "An example that will retain instances of failed builds",
        "instanceTypes": [
            "m5.large",
            "m5.xlarge"
        ],
        "instanceProfileName": "EC2InstanceProfileForImageBuilder",
        "securityGroupIds": [
            "sg-a48c95ef"
        ],
        "subnetId": "subnet-a48c95ef",
        "logging": {
            "s3Logs": {
                "s3BucketName": "bucket-name",
                "s3KeyPrefix": "bucket-path"
            }
        },
```

```
        "keyPair": "Name",
        "terminateInstanceOnFailure": false,
        "snsTopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:sns-name",
        "dateCreated": "2020-02-19T19:11:51.858Z",
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetInfrastructureConfiguration」を参照してください。

### `import-component`

次のコード例は、`import-component` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンポーネントをインポートするには

次の `import-component` の例では、JSON ファイルを使用して既存のスクリプトをインポートします。

```
aws imagebuilder import-component \
    --cli-input-json file://import-component.json
```

`import-component.json` の内容:

```
{
    "name": "MyImportedComponent",
    "semanticVersion": "1.0.0",
    "description": "An example of how to import a component",
    "changeDescription": "First commit message.",
    "format": "SHELL",
    "platform": "Windows",
    "type": "BUILD",
    "uri": "s3://s3-bucket-name/s3-bucket-path/component.yaml"
}
```

出力:

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "clientToken": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
    "componentBuildVersionArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:component/myimportedcomponent/1.0.0/1"
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ImportComponent」を参照してください。

### list-component-build-versions

次のコード例は、list-component-build-versions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンポーネントのビルドバージョンを一覧表示するには

次の list-component-build-versions の例では、特定のセマンティックバージョンを持つコンポーネントビルドバージョンを一覧表示します。

```
aws imagebuilder list-component-build-versions --component-
version-arn arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:component/
myexamplecomponent/2019.12.02
```

出力:

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "componentSummaryList": [
        {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:component/
myexamplecomponent/2019.12.02/1",
            "name": "MyExampleComponent",
            "version": "2019.12.02",
            "platform": "Windows",
            "type": "BUILD",
            "owner": "123456789012",
```

```
            "description": "An example component that builds, validates and tests an
 image",
            "changeDescription": "Initial version.",
            "dateCreated": "2020-02-19T18:53:45.940Z",
            "tags": {
                "KeyName": "KeyValue"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListComponentBuildVersions」を参照してください。

### `list-components`

次のコード例は、`list-components` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのコンポーネントセマンティックバージョンを一覧表示するには

次の `list-components` の例では、アクセスできるすべてのコンポーネントセマンティックバージョンを一覧表示します。必要に応じて、自分が所有するコンポーネント、Amazon が所有するコンポーネント、または他のアカウントによって共有されているコンポーネントを一覧表示するかどうかをフィルタリングできます。

```
aws imagebuilder list-components
```

出力:

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "componentVersionList": [
        {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:component/component-
name/1.0.0",
            "name": "component-name",
            "version": "1.0.0",
```

```
            "platform": "Linux",
            "type": "TEST",
            "owner": "123456789012",
            "dateCreated": "2020-01-27T20:43:30.306Z"
        }
    ]
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListComponents」を参照してください。

### list-distribution-configurations

次のコード例は、list-distribution-configurations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディストリビューションの一覧表示するには

次の list-distribution-configurations の例では、すべてのディストリビューションバケットを一覧表示します。

```
aws imagebuilder list-distribution-configurations
```

出力:

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "distributionConfigurationSummaryList": [
        {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:distribution-
configuration/myexampledistribution",
            "name": "MyExampleDistribution",
            "description": "Copies AMI to eu-west-1 and exports to S3",
            "dateCreated": "2020-02-19T18:40:10.529Z",
            "tags": {
                "KeyName": "KeyValue"
            }
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDistributionConfigurations」を参照してください。

### list-image-build-versions

次のコード例は、list-image-build-versions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イメージビルドバージョンを一覧表示するには

次の list-image-build-versions の例では、セマンティックバージョンを持つすべてのイメージビルドバージョンを一覧表示します。

```
aws imagebuilder list-image-build-versions \
    --image-version-arn arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/
mybasicrecipe/2019.12.03
```

出力:

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "imageSummaryList": [
        {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/
mybasicrecipe/2019.12.03/7",
            "name": "MyBasicRecipe",
            "version": "2019.12.03/7",
            "platform": "Windows",
            "state": {
                "status": "FAILED",
                "reason": "Can't start SSM Automation for arn
 arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/mybasicrecipe/2019.12.03/7 during
 building. Parameter \"iamInstanceProfileName\" has a null value."
            },
            "owner": "123456789012",
            "dateCreated": "2020-02-19T18:56:11.511Z",
            "outputResources": {
```

```
                "amis": []
            },
            "tags": {}
        },
        {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/
mybasicrecipe/2019.12.03/6",
            "name": "MyBasicRecipe",
            "version": "2019.12.03/6",
            "platform": "Windows",
            "state": {
                "status": "FAILED",
                "reason": "An internal error has occurred."
            },
            "owner": "123456789012",
            "dateCreated": "2020-02-18T22:49:08.142Z",
            "outputResources": {
                "amis": [
                    {
                        "region": "us-west-2",
                        "image": "ami-a1b2c3d4567890ab",
                        "name": "MyBasicRecipe 2020-02-18T22-49-38.704Z",
                        "description": "This example image recipe creates a Windows
 2016 image."
                    },
                    {
                        "region": "us-west-2",
                        "image": "ami-a1b2c3d4567890ab",
                        "name": "Name 2020-02-18T22-49-08.131Z",
                        "description": "Copies AMI to eu-west-2 and exports to S3"
                    },
                    {
                        "region": "eu-west-2",
                        "image": "ami-a1b2c3d4567890ab",
                        "name": "My 6 image 2020-02-18T22-49-08.131Z",
                        "description": "Copies AMI to eu-west-2 and exports to S3"
                    }
                ]
            },
            "tags": {}
        },
        {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/
mybasicrecipe/2019.12.03/5",
```

```
            "name": "MyBasicRecipe",
            "version": "2019.12.03/5",
            "platform": "Windows",
            "state": {
                "status": "AVAILABLE"
            },
            "owner": "123456789012",
            "dateCreated": "2020-02-18T16:51:48.403Z",
            "outputResources": {
                "amis": [
                    {
                        "region": "us-west-2",
                        "image": "ami-a1b2c3d4567890ab",
                        "name": "MyBasicRecipe 2020-02-18T16-52-18.965Z",
                        "description": "This example image recipe creates a Windows
 2016 image."
                    }
                ]
            },
            "tags": {}
        },
        {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/
mybasicrecipe/2019.12.03/4",
            "name": "MyBasicRecipe",
            "version": "2019.12.03/4",
            "platform": "Windows",
            "state": {
                "status": "AVAILABLE"
            },
            "owner": "123456789012",
            "dateCreated": "2020-02-18T16:50:01.827Z",
            "outputResources": {
                "amis": [
                    {
                        "region": "us-west-2",
                        "image": "ami-a1b2c3d4567890ab",
                        "name": "MyBasicRecipe 2020-02-18T16-50-32.280Z",
                        "description": "This example image recipe creates a Windows
 2016 image."
                    }
                ]
            },
            "tags": {}
```

```
        },
        {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/
mybasicrecipe/2019.12.03/3",
            "name": "MyBasicRecipe",
            "version": "2019.12.03/3",
            "platform": "Windows",
            "state": {
                "status": "AVAILABLE"
            },
            "owner": "123456789012",
            "dateCreated": "2020-02-14T23:14:13.597Z",
            "outputResources": {
                "amis": [
                    {
                        "region": "us-west-2",
                        "image": "ami-a1b2c3d4567890ab",
                        "name": "MyBasicRecipe 2020-02-14T23-14-44.243Z",
                        "description": "This example image recipe creates a Windows
 2016 image."
                    }
                ]
            },
            "tags": {}
        },
        {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/
mybasicrecipe/2019.12.03/2",
            "name": "MyBasicRecipe",
            "version": "2019.12.03/2",
            "platform": "Windows",
            "state": {
                "status": "FAILED",
                "reason": "SSM execution 'a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111'
 failed with status = 'Failed' and failure message = 'Step fails when it is
 verifying the command has completed. Command a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
 returns unexpected invocation result: \n{Status=[Failed], ResponseCode=[1],
 Output=[\n----------ERROR-------\nfailed to run commands: exit status 1],
 OutputPayload=[{\"Status\":\"Failed\",\"ResponseCode\":1,\"Output\":\"\
\n----------ERROR-------\\nfailed to run commands: exit status 1\",\"CommandId\":
\"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111\"}], CommandId=[a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111]}. Please refer to Automation Service Troubleshooting Guide for more
 diagnosis details.'"
            },
```

```
            "owner": "123456789012",
            "dateCreated": "2020-02-14T22:57:42.593Z",
            "outputResources": {
                "amis": []
            },
            "tags": {}
        }
    ]
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListImageBuildVersions」を参照してください。

### list-image-pipeline-images

次のコード例は、list-image-pipeline-images を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イメージパイプラインのパイプラインイメージを一覧表示するには

次の list-image-pipeline-images の例では、特定のイメージパイプラインによって作成されたすべてのイメージを一覧表示します。

```
aws imagebuilder list-image-pipeline-images \
    --image-pipeline-arn arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-pipeline/
mywindows2016pipeline
```

出力:

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "imagePipelineList": [
        {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-pipeline/
mywindows2016pipeline",
            "name": "MyWindows2016Pipeline",
            "description": "Builds Windows 2016 Images",
            "platform": "Windows",
```

```
            "imageRecipeArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-
recipe/mybasicrecipe/2019.12.03",
            "infrastructureConfigurationArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:infrastructure-configuration/myexampleinfrastructure",
            "distributionConfigurationArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:distribution-configuration/myexampledistribution",
            "imageTestsConfiguration": {
                "imageTestsEnabled": true,
                "timeoutMinutes": 60
            },
            "schedule": {
                "scheduleExpression": "cron(0 0 * * SUN)",
                "pipelineExecutionStartCondition":
 "EXPRESSION_MATCH_AND_DEPENDENCY_UPDATES_AVAILABLE"
            },
            "status": "ENABLED",
            "dateCreated": "2020-02-19T19:04:01.253Z",
            "dateUpdated": "2020-02-19T19:04:01.253Z",
            "tags": {
                "KeyName": "KeyValue"
            }
        },
        {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-pipeline/sam",
            "name": "PipelineName",
            "platform": "Linux",
            "imageRecipeArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-
recipe/recipe-name-a1b2c3d45678/1.0.0",
            "infrastructureConfigurationArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:infrastructure-configuration/infrastructureconfiguration-name-
a1b2c3d45678",
            "imageTestsConfiguration": {
                "imageTestsEnabled": true,
                "timeoutMinutes": 720
            },
            "status": "ENABLED",
            "dateCreated": "2019-12-16T18:19:02.068Z",
            "dateUpdated": "2019-12-16T18:19:02.068Z",
            "tags": {
                "KeyName": "KeyValue"
            }
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListImagePipelineImages」を参照してください。

### `list-image-recipes`

次のコード例は、`list-image-recipes` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イメージレシピを一覧表示するには

以下の `list-image-recipes` 例では、すべてのイメージレシピを一覧表示します。

```
aws imagebuilder list-image-recipes
```

出力:

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "imageRecipeSummaryList": [
        {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-recipe/
mybasicrecipe/2019.12.03",
            "name": "MyBasicRecipe",
            "platform": "Windows",
            "owner": "123456789012",
            "parentImage": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:aws:image/windows-
server-2016-english-full-base-x86/2019.x.x",
            "dateCreated": "2020-02-19T18:54:25.975Z",
            "tags": {
                "KeyName": "KeyValue"
            }
        },
        {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-recipe/recipe-
name-a1b2c3d45678/1.0.0",
            "name": "recipe-name-a1b2c3d45678",
            "platform": "Linux",
```

```
            "owner": "123456789012",
            "parentImage": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:aws:image/amazon-linux-2-
x86/2019.11.21",
            "dateCreated": "2019-12-16T18:19:00.120Z",
            "tags": {
                "KeyName": "KeyValue"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListImageRecipes」を参照してください。

### list-images

次のコード例は、list-images を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イメージを一覧表示するには

次の list-images の例では、アクセスできるすべてのセマンティックバージョンを一覧表示します。

```
aws imagebuilder list-images
```

出力:

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "imageVersionList": [
        {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/
mybasicrecipe/2019.12.03",
            "name": "MyBasicRecipe",
            "version": "2019.12.03",
            "platform": "Windows",
            "owner": "123456789012",
            "dateCreated": "2020-02-14T21:29:18.810Z"
```

```
        }
    ]
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListImages」を参照してください。

### list-infrastructure-configurations

次のコード例は、list-infrastructure-configurations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インフラストラクチャ設定を一覧表示するには

次の list-infrastructure-configurations の例では、すべてのインフラストラクチャ設定を一覧表示します。

```
aws imagebuilder list-infrastructure-configurations
```

出力:

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "infrastructureConfigurationSummaryList": [
        {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:infrastructure-
configuration/myexampleinfrastructure",
            "name": "MyExampleInfrastructure",
            "description": "An example that will retain instances of failed builds",
            "dateCreated": "2020-02-19T19:11:51.858Z",
            "tags": {}
        },
        {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:infrastructure-
configuration/infrastructureconfiguration-name-a1b2c3d45678",
            "name": "infrastructureConfiguration-name-a1b2c3d45678",
            "dateCreated": "2019-12-16T18:19:01.038Z",
            "tags": {
                "KeyName": "KeyValue"
```

```
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListInfrastructureConfigurations」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

特定のリソースのタグを一覧表示するには

次の list-tags-for-resource の例では、特定のリソースのタグを一覧表示します。

```
aws imagebuilder list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-pipeline/mywindows2016pipeline
```

出力:

```
{
    "tags": {
        "KeyName": "KeyValue"
    }
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### put-component-policy

次のコード例は、put-component-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースポリシーをコンポーネントに適用するには

次の put-component-policy のコマンドは、ビルドコンポーネントにリソースポリシーを適用して、ビルドコンポーネントのクロスアカウント共有を有効にします。RAM CLI コマンド create-resource-share を使用することをお勧めします。EC2 Image Builder CLI コマンド put-component-policy を使用する場合は、リソースを共有するすべてのプリンシパルにリソースを表示するため、RAM CLI コマンド promote-resource-share-create-from-policy も使用する必要があります。

```
aws imagebuilder put-component-policy \
    --component-arn arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:component/
examplecomponent/2019.12.02/1 \
    --policy '{ "Version":"2012-10-17",        "Statement": [ { "Effect":
 "Allow", "Principal": { "AWS": [ "123456789012" ] }, "Action":
 [ "imagebuilder:GetComponent", "imagebuilder:ListComponents" ],
 "Resource": [ "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:component/
examplecomponent/2019.12.02/1" ] } ] }'
```

出力:

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "componentArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:component/
examplecomponent/2019.12.02/1"
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutComponentPolicy」を参照してください。

### put-image-policy

次のコード例は、put-image-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースポリシーをイメージに適用するには

次の put-image-policy のコマンドは、イメージにリソースポリシーを適用して、イメージのクロスアカウント共有を有効にします。RAM CLI コマンド create-resource-share を使用することをお勧めします。EC2 Image Builder CLI コマンド put-image-policy を使用する場合、リソースが共有されているすべてのプリンシパルにリソースを表示するには、RAM CLI コマンド promote-resource-share-create-from-policy も使用する必要があります。

```
aws imagebuilder put-image-policy \
    --image-arn arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/example-image/2019.12.02/1 \
    --policy '{ "Version":"2012-10-17",        "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Principal": { "AWS": [ "123456789012" ] }, "Action": [ "imagebuilder:GetImage", "imagebuilder:ListImages" ], "Resource": [ "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/example-image/2019.12.02/1" ] } ] }'
```

出力:

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "imageArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/example-image/2019.12.02/1"
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutImagePolicy」を参照してください。

### put-image-recipe-policy

次のコード例は、put-image-recipe-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースポリシーをイメージレシピに適用するには

次の put-image-recipe-policy のコマンドは、イメージレシピにリソースポリシーを適用して、イメージレシピのクロスアカウント共有を有効にします。RAM CLI コマンド create-resource-share を使用することをお勧めします。EC2 Image Builder CLI コマンド put-image-recipe-policy を使用する場合は、リソースを共有するすべてのプリンシパルに

リソースを表示するため、RAM CLI コマンド promote-resource-share-create-from-policy も使用する必要があります。

```
aws imagebuilder put-image-recipe-policy \
    --image-recipe-arn arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-recipe/example-image-recipe/2019.12.02 \
    --policy '{ "Version":"2012-10-17",        "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Principal": { "AWS": [ "123456789012" ] }, "Action": [ "imagebuilder:GetImageRecipe", "imagebuilder:ListImageRecipes" ], "Resource": [ "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-recipe/example-image-recipe/2019.12.02" ] } ] }'
```

出力:

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "imageRecipeArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-recipe/example-image-recipe/2019.12.02/1"
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutImageRecipePolicy」を参照してください。

### start-image-pipeline-execution

次のコード例は、start-image-pipeline-execution を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イメージパイプラインを手動で開始するには

次の start-image-pipeline-execution の例では、イメージパイプラインを手動で開始します。

```
aws imagebuilder start-image-pipeline-execution \
    --image-pipeline-arn arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-pipeline/mywindows2016pipeline
```

出力:

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "clientToken": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
    "imageBuildVersionArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/
mybasicrecipe/2019.12.03/1"
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartImagePipelineExecution」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースにタグを付けるには

次の tag-resource の例では、JSON ファイルを使用して EC2 Image Builder にリソースを追加およびタグ付けします。

```
aws imagebuilder tag-resource \
    --cli-input-json file://tag-resource.json
```

tag-resource.json の内容:

```
{
    "resourceArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-pipeline/
mywindows2016pipeline",
    "tags": {
        "KeyName: "KeyValue"
    }
}
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次の例では、untag-resource を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

リソースからタグを削除するには

次の untag-resource の例では、JSON ファイルを使用してリソースからタグを削除します。

```
aws imagebuilder untag-resource \
    --cli-input-json file://tag-resource.json
```

untag-resource.json の内容:

```
{
    "resourceArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-pipeline/
mywindows2016pipeline",
    "tagKeys": [
        "KeyName"
    ]
}
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-distribution-configuration

次のコード例は、update-distribution-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディストリビューション設定を更新するには

次の update-distribution-configuration の例では、JSON ファイルを使用してディストリビューション設定を更新します。

```
aws imagebuilder update-distribution-configuration \
    --cli-input-json file://update-distribution-configuration.json
```

update-distribution-configuration.json の内容:

```
{
    "distributionConfigurationArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:distribution-configuration/myexampledistribution",
    "description": "Copies AMI to eu-west-2 and exports to S3",
    "distributions": [
        {
            "region": "us-west-2",
            "amiDistributionConfiguration": {
                "name": "Name {{imagebuilder:buildDate}}",
                "description": "An example image name with parameter references"
            }
        },
        {
            "region": "eu-west-2",
            "amiDistributionConfiguration": {
                "name": "My {{imagebuilder:buildVersion}} image
 {{imagebuilder:buildDate}}"
            }
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDistributionConfiguration」を参照してください。

### update-image-pipeline

次のコード例は、update-image-pipeline を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イメージパイプラインを更新するには

次の update-image-pipeline の例では、JSON ファイルを使用してイメージパイプラインを更新します。

```
aws imagebuilder update-image-pipeline \
    --cli-input-json file://update-image-pipeline.json
```

update-image-pipeline.json の内容:

```
{
    "imagePipelineArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-pipeline/
mywindows2016pipeline",
    "imageRecipeArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-recipe/
mybasicrecipe/2019.12.03",
    "infrastructureConfigurationArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:infrastructure-configuration/myexampleinfrastructure",
    "distributionConfigurationArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:distribution-configuration/myexampledistribution",
    "imageTestsConfiguration": {
        "imageTestsEnabled": true,
        "timeoutMinutes": 120
    },
    "schedule": {
        "scheduleExpression": "cron(0 0 * * MON)",
        "pipelineExecutionStartCondition":
 "EXPRESSION_MATCH_AND_DEPENDENCY_UPDATES_AVAILABLE"
    },
    "status": "DISABLED"
}
```

出力:

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateImagePipeline」を参照してください。

### update-infrastructure-configuration

次のコード例は、update-infrastructure-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インフラストラクチャ設定を更新するには

次の update-infrastructure-configuration 例では、JSON ファイルを使用してインフラストラクチャ設定を更新します。

```
aws imagebuilder update-infrastructure-configuration \
    --cli-input-json file:/update-infrastructure-configuration.json
```

update-infrastructure-configuration.json の内容:

```
{
    "infrastructureConfigurationArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:infrastructure-configuration/myexampleinfrastructure",
    "description": "An example that will terminate instances of failed builds",
    "instanceTypes": [
        "m5.large", "m5.2xlarge"
    ],
    "instanceProfileName": "EC2InstanceProfileForImageFactory",
    "securityGroupIds": [
        "sg-a48c95ef"
    ],
    "subnetId": "subnet-a48c95ef",
    "logging": {
        "s3Logs": {
            "s3BucketName": "bucket-name",
            "s3KeyPrefix": "bucket-path"
        }
    },
    "terminateInstanceOnFailure": true,
    "snsTopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:sns-name"
```

```
}
```

出力:

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
```

詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した EC2 Image Builder Image Pipeline のセットアップと管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateInfrastructureConfiguration」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Incident Manager の例

次のコード例は、Incident Manager で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `create-replication-set`

次のコード例は、`create-replication-set` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レプリケーションセットを作成するには

次の `create-replication-set` の例では、Incident Manager が Amazon Web Services アカウントのデータをレプリケートおよび暗号化するために使用するレプリケーションセットを作成し

ます。この例では、レプリケーションセットの作成時に us-east-1 リージョンと us-east-2 リージョンを使用します。

```
aws ssm-incidents create-replication-set \
    --regions '{"us-east-1": {"sseKmsKeyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"}, "us-east-2":
 {"sseKmsKeyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"}}'
```

出力:

```
{
    "replicationSetArns": [
        "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:replication-set/c4bcb603-4bf9-
bb3f-413c-08df53673b57"
    ]
}
```

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「Incident Manager レプリケーションセットの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateReplicationSet」を参照してください。

### create-response-plan

次のコード例は、create-response-plan を使用する方法を示しています。

AWS CLI

対応計画を作成するには

次の create-response-plan の例では、指定された詳細情報を含む対応計画を作成します。

```
aws ssm-incidents create-response-plan \
    --chat-channel '{"chatbotSns": ["arn:aws:sns:us-
east-1:111122223333:Standard_User"]}' \
    --display-name "Example response plan" \
    --incident-template '{"impact": 5, "title": "example-incident"}' \
    --name "example-response" \
    --actions '[{"ssmAutomation": {"documentName": "AWSIncidents-
CriticalIncidentRunbookTemplate", "documentVersion": "$DEFAULT",
```

```
 "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/ssm-
incidents.amazonaws.com/AWSServiceRoleForIncidentManager", "targetAccount":
 "RESPONSE_PLAN_OWNER_ACCOUNT"}}]' \
    --engagements '["arn:aws:ssm-contacts:us-east-1:111122223333:contact/example"]'
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:response-plan/example-response"
}
```

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「インシデントの準備」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateResponsePlan」を参照してください。

### create-timeline-event

次のコード例は、create-timeline-event を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: カスタムタイムラインイベントを作成するには

次の create-timeline-event の例では、指定されたインシデントの指定された時間にカスタムタイムラインイベントを作成します。

```
aws ssm-incidents create-timeline-event \
    --event-data "\"example timeline event\"" \
    --event-time 2022-10-01T20:30:00.000 \
    --event-type "Custom Event" \
    --incident-record-arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/
Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4EXAMPLE"
```

出力:

```
{
    "eventId": "c0bcc885-a41d-eb01-b4ab-9d2deEXAMPLE",
    "incidentRecordArn": "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/
Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4EXAMPLE"
```

```
}
```

例 2: インシデントノートを使用してタイムラインイベントを作成するには

次の create-timeline-event の例では、「インシデントメモ」パネルに一覧表示されるタイムラインイベントを作成します。

```
aws ssm-incidents create-timeline-event \
     --event-data "\"New Note\"" \
     --event-type "Note" \
     --incident-record-arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/
Test/6cc46130-ca6c-3b38-68f1-f6abeEXAMPLE" \
     --event-time 2023-06-20T12:06:00.000 \
     --event-references '[{"resource":"arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-
record/Test/6cc46130-ca6c-3b38-68f1-f6abeEXAMPLE"}]'
```

出力:

```
{
    "eventId": "a41dc885-c0bc-b4ab-eb01-de9d2EXAMPLE",
    "incidentRecordArn": "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/
Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4EXAMPLE"
}
```

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「インシデントの詳細」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateTimelineEvent」を参照してください。

### delete-incident-record

次のコード例は、delete-incident-record を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インシデントレコードを削除するには

次の delete-incident-record の例では、指定されたインシデントレコードを削除します。

```
aws ssm-incidents delete-incident-record \
```

```
    --arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「インシデントの追跡」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteIncidentRecord」を参照してください。

### delete-replication-set

次のコード例は、delete-replication-set を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レプリケーションセットを削除するには

次の delete-replication-set の例では、Amazon Web Services アカウントからレプリケーションセットを削除します。レプリケーションセットを削除すると、Incident Manager のデータもすべて削除されます。これは元に戻すことができません。

```
aws ssm-incidents delete-replication-set \
    --arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:replication-set/c4bcb603-4bf9-bb3f-413c-08df53673b57"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「Incident Manager レプリケーションセットの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteReplicationSet」を参照してください。

### delete-resource-policy

次のコード例は、delete-resource-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースポリシーを削除するには

次の delete-resource-policy の例では、対応計画からリソースポリシーを削除します。これにより、対応計画を共有していたプリンシパルまたは組織からのアクセスが取り消されます。

```
aws ssm-incidents delete-resource-policy \
    --policy-id "be8b57191f0371f1c6827341aa3f0a03" \
    --resource-arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:response-plan/Example-Response-Plan"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「共有連絡先と対応計画の操作」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteResourcePolicy」を参照してください。

### delete-response-plan

次のコード例は、delete-response-plan を使用する方法を示しています。

AWS CLI

対応計画を削除するには

次の delete-response-plan の例では、指定された対応計画を削除します。

```
aws ssm-incidents delete-response-plan \
    --arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:response-plan/example-response"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「インシデントの準備」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteResponsePlan」を参照してください。

### delete-timeline-event

次のコード例は、delete-timeline-event を使用する方法を示しています。

AWS CLI

タイムラインイベントを削除するには

次の delete-timeline-event の例では、指定されたインシデントレコードからカスタムタイムラインイベントを削除します。

```
aws ssm-incidents delete-timeline-event \
    --event-id "c0bcc885-a41d-eb01-b4ab-9d2de193643c" \
    --incident-record-arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/
Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「インシデントの詳細」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteTimelineEvent」を参照してください。

## get-incident-record

次のコード例は、get-incident-record を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インシデントレコードを取得するには

次の get-incident-record の例では、指定されたインシデントレコードの詳細情報を取得します。

```
aws ssm-incidents get-incident-record \
    --arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/Example-Response-
Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308"
```

出力:

```
{
    "incidentRecord": {
        "arn": "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/Example-
Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308",
        "automationExecutions": [],
```

```
        "creationTime": "2021-05-21T18:16:57.579000+00:00",
        "dedupeString": "c4bcc812-85e7-938d-2b78-17181176ee1a",
        "impact": 5,
        "incidentRecordSource": {
            "createdBy": "arn:aws:iam::111122223333:user/draliatp",
            "invokedBy": "arn:aws:iam::111122223333:user/draliatp",
            "source": "aws.ssm-incidents.custom"
        },
        "lastModifiedBy": "arn:aws:iam::111122223333:user/draliatp",
        "lastModifiedTime": "2021-05-21T18:16:59.149000+00:00",
        "notificationTargets": [],
        "status": "OPEN",
        "title": "Example-Incident"
    }
}
```

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「インシデントの詳細」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetIncidentRecord」を参照してください。

### get-replication-set

次のコード例は、get-replication-set を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レプリケーションセットを取得するには

次の get-replication-set の例では、Incident Manager が Amazon Web Services アカウントのデータをレプリケートおよび暗号化するために使用するレプリケーションセットの詳細情報を取得します。

```
aws ssm-incidents get-replication-set \
    --arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:replication-set/c4bcb603-4bf9-bb3f-413c-08df53673b57"
```

出力:

```
{
    "replicationSet": {
```

```
        "createdBy": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/username",
        "createdTime": "2021-05-14T17:57:22.010000+00:00",
        "deletionProtected": false,
        "lastModifiedBy": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/username",
        "lastModifiedTime": "2021-05-14T17:57:22.010000+00:00",
        "regionMap": {
            "us-east-1": {
                "sseKmsKeyId": "DefaultKey",
                "status": "ACTIVE"
            },
            "us-east-2": {
                "sseKmsKeyId": "DefaultKey",
                "status": "ACTIVE",
                "statusMessage": "Tagging inaccessible"
            }
        },
        "status": "ACTIVE"
    }
}
```

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「Incident Manager レプリケーションセットの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetReplicationSet」を参照してください。

### get-resource-policies

次のコード例は、get-resource-policies を使用する方法を示しています。

AWS CLI

対応計画のリソースポリシーを一覧表示するには

次の command-name の例では、指定された対応計画に関連付けられたリソースポリシーを一覧表示します。

```
aws ssm-incidents get-resource-policies \
--resource-arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:response-plan/Example-Response-Plan"
```

出力:

```
{
    "resourcePolicies": [
        {
            "policyDocument": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Sid
\":\"d901b37a-dbb0-458a-8842-75575c464219-external-principals\",\"Effect\":
\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::222233334444:root\"},\"Action
\":[\"ssm-incidents:GetResponsePlan\",\"ssm-incidents:StartIncident\",\"ssm-
incidents:UpdateIncidentRecord\",\"ssm-incidents:GetIncidentRecord\",\"ssm-
incidents:CreateTimelineEvent\",\"ssm-incidents:UpdateTimelineEvent\",\"ssm-
incidents:GetTimelineEvent\",\"ssm-incidents:ListTimelineEvents\",\"ssm-
incidents:UpdateRelatedItems\",\"ssm-incidents:ListRelatedItems\"],\"Resource\":
[\"arn:aws:ssm-incidents:*:111122223333:response-plan/Example-Response-Plan\",
\"arn:aws:ssm-incidents:*:111122223333:incident-record/Example-Response-Plan/*
\"]}]}",
            "policyId": "be8b57191f0371f1c6827341aa3f0a03",
            "ramResourceShareRegion": "us-east-1"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「共有連絡先と対応計画の操作」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetResourcePolicies」を参照してください。

### get-response-plan

次のコード例は、get-response-plan を使用する方法を示しています。

AWS CLI

対応計画の詳細を取得するには

次の command-name の例では、AWS アカウントで指定された対応計画の詳細情報を取得します。

```
aws ssm-incidents get-response-plan \
    --arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:response-plan/Example-Response-Plan"
```

出力:

```
{
    "actions": [
        {
            "ssmAutomation": {
                "documentName": "AWSIncidents-CriticalIncidentRunbookTemplate",
                "documentVersion": "$DEFAULT",
                "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/ssm-
incidents.amazonaws.com/AWSServiceRoleForIncidentManager",
                "targetAccount": "RESPONSE_PLAN_OWNER_ACCOUNT"
            }
        }
    ],
    "arn": "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:response-plan/Example-Response-
Plan",
    "chatChannel": {
        "chatbotSns": [
            "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:Standard_User"
        ]
    },
    "displayName": "Example response plan",
    "engagements": [
        "arn:aws:ssm-contacts:us-east-1:111122223333:contact/example"
    ],
    "incidentTemplate": {
        "impact": 5,
        "title": "Example-Incident"
    },
    "name": "Example-Response-Plan"
}
```

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「インシデントの準備」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetResponsePlan」を参照してください。

### get-timeline-event

次のコード例は、get-timeline-event を使用する方法を示しています。

AWS CLI

タイムラインイベントの詳細を取得するには

次の get-timeline-event の例は、指定されたタイムラインイベントの詳細情報を返します。

```
aws ssm-incidents get-timeline-event \
    --event-id 20bcc812-8a94-4cd7-520c-0ff742111424 \
    --incident-record-arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/
Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308"
```

出力:

```
{
    "event": {
        "eventData": "\"Incident Started\"",
        "eventId": "20bcc812-8a94-4cd7-520c-0ff742111424",
        "eventTime": "2021-05-21T18:16:57+00:00",
        "eventType": "Custom Event",
        "eventUpdatedTime": "2021-05-21T18:16:59.944000+00:00",
        "incidentRecordArn": "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/
Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308"
    }
}
```

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「インシデントの詳細」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetTimelineEvent」を参照してください。

### list-incident-records

次のコード例は、list-incident-records を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インシデントレコードを一覧表示するには

次の command-name の例では、Amazon Web Services アカウントのインシデントレコードを一覧表示します。

```
aws ssm-incidents list-incident-records
```

出力:

```
{
    "incidentRecordSummaries": [
        {
            "arn": "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/Example-
Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308",
            "creationTime": "2021-05-21T18:16:57.579000+00:00",
            "impact": 5,
            "incidentRecordSource": {
                "createdBy": "arn:aws:iam::111122223333:user/draliatp",
                "invokedBy": "arn:aws:iam::111122223333:user/draliatp",
                "source": "aws.ssm-incidents.custom"
            },
            "status": "OPEN",
            "title": "Example-Incident"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「インシデントリスト」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListIncidentRecords」を参照してください。

### list-related-items

次のコード例は、list-related-items を使用する方法を示しています。

AWS CLI

関連項目を一覧表示するには

次の list-related-items の例では、指定されたインシデントの関連項目を一覧表示します。

```
aws ssm-incidents list-related-items \
    --incident-record-arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/
Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308"
```

出力:

```
{
    "relatedItems": [
```

```
        {
            "identifier": {
                "type": "OTHER",
                "value": {
                    "url": "https://console.aws.amazon.com/systems-manager/opsitems/
oi-8ef82158e190/workbench?region=us-east-1"
                }
            },
            "title": "Example related item"
        },
        {
            "identifier": {
                "type": "PARENT",
                "value": {
                    "arn": "arn:aws:ssm:us-east-1:111122223333:opsitem/
oi-8084126392ac"
                }
            },
            "title": "parentItem"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「インシデントの詳細」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListRelatedItems」を参照してください。

### `list-replication-sets`

次のコード例は、`list-replication-sets` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レプリケーションセットを一覧表示するには

次の `list-replication-set` の例では、Incident Manager が AWS アカウント内のデータをレプリケートおよび暗号化するために使用するレプリケーションセットを一覧表示します。

```
aws ssm-incidents list-replication-sets
```

出力:

```
{
    "replicationSetArns": [
        "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:replication-set/c4bcb603-4bf9-
bb3f-413c-08df53673b57"
    ]
}
```

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「Incident Manager レプリケーションセットの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListReplicationSets」を参照してください。

### `list-response-plans`

次のコード例は、`list-response-plans` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能な対応計画を一覧表示するには

次の `list-response-plans` 例では、Amazon Web Services アカウントで使用可能な対応計画を一覧表示します。

```
aws ssm-incidents list-response-plans
```

出力:

```
{
    "responsePlanSummaries": [
        {
            "arn": "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:response-plan/Example-
Response-Plan",
            "displayName": "Example response plan",
            "name": "Example-Response-Plan"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「インシデントの準備」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListResponsePlans」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

対応計画のタグを一覧表示するには

次の list-tags-for-resource の例では、指定された対応計画に関連付けられたタグを一覧表示します。

```
aws ssm-incidents list-tags-for-resource \
    --resource-arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:response-plan/Example-Response-Plan"
```

出力:

```
{
    "tags": {
    "group1": "1"
    }
}
```

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「タグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### list-timeline-events

次のコード例は、list-timeline-events を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インシデントのタイムラインイベントを一覧表示するには

次の command-name の例では、指定されたインシデントのタイムラインイベントを一覧表示します。

```
aws ssm-incidents list-timeline-events \
    --incident-record-arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/
Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308"
```

出力:

```
{
    "eventSummaries": [
        {
            "eventId": "8cbcc889-35e1-a42d-2429-d6f100799915",
            "eventTime": "2021-05-21T22:36:13.766000+00:00",
            "eventType": "SSM Incident Record Update",
            "eventUpdatedTime": "2021-05-21T22:36:13.766000+00:00",
            "incidentRecordArn": "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-
record/Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308"
        },
        {
            "eventId": "a2bcc825-aab5-1787-c605-f9bb2640d85b",
            "eventTime": "2021-05-21T18:58:46.443000+00:00",
            "eventType": "SSM Incident Record Update",
            "eventUpdatedTime": "2021-05-21T18:58:46.443000+00:00",
            "incidentRecordArn": "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-
record/Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308"
        },
        {
            "eventId": "5abcc812-89c0-b0a8-9437-1c74223d4685",
            "eventTime": "2021-05-21T18:16:59.149000+00:00",
            "eventType": "SSM Incident Record Update",
            "eventUpdatedTime": "2021-05-21T18:16:59.149000+00:00",
            "incidentRecordArn": "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-
record/Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308"
        },
        {
            "eventId": "06bcc812-8820-405e-4065-8d2b14d29b92",
            "eventTime": "2021-05-21T18:16:58+00:00",
            "eventType": "SSM Automation Execution Start Failure for Incident",
            "eventUpdatedTime": "2021-05-21T18:16:58.689000+00:00",
            "incidentRecordArn": "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-
record/Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308"
        },
        {
            "eventId": "20bcc812-8a94-4cd7-520c-0ff742111424",
            "eventTime": "2021-05-21T18:16:57+00:00",
```

```
            "eventType": "Custom Event",
            "eventUpdatedTime": "2021-05-21T18:16:59.944000+00:00",
            "incidentRecordArn": "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-
record/Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308"
        },
        {
            "eventId": "c0bcc885-a41d-eb01-b4ab-9d2de193643c",
            "eventTime": "2020-10-01T20:30:00+00:00",
            "eventType": "Custom Event",
            "eventUpdatedTime": "2021-05-21T22:28:26.299000+00:00",
            "incidentRecordArn": "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-
record/Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「インシデントの詳細」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTimelineEvents」を参照してください。

### put-resource-policy

次のコード例は、put-resource-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

対応計画とインシデントを共有するには

次の command-name の例では、指定されたプリンシパルと対応計画および関連付けられたインシデントを共有するリソースポリシーを Example-Response-Plan に追加します。

```
aws ssm-incidents put-resource-policy \
    --resource-arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:response-plan/Example-
Response-Plan" \
    --policy "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Sid\":
\"ExampleResourcePolciy\",\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":
\"arn:aws:iam::222233334444:root\"},\"Action\":[\"ssm-incidents:GetResponsePlan
\",\"ssm-incidents:StartIncident\",\"ssm-incidents:UpdateIncidentRecord
\",\"ssm-incidents:GetIncidentRecord\",\"ssm-incidents:CreateTimelineEvent
\",\"ssm-incidents:UpdateTimelineEvent\",\"ssm-incidents:GetTimelineEvent
\",\"ssm-incidents:ListTimelineEvents\",\"ssm-incidents:UpdateRelatedItems
```

```
\",\"ssm-incidents:ListRelatedItems\"],\"Resource\":[\"arn:aws:ssm-
incidents:*:111122223333:response-plan/Example-Response-Plan\",\"arn:aws:ssm-
incidents:*:111122223333:incident-record/Example-Response-Plan/*\"]}]}"
```

出力:

```
{
    "policyId": "be8b57191f0371f1c6827341aa3f0a03"
}
```

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「共有連絡先と対応計画の操作」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutResourcePolicy」を参照してください。

### start-incident

次のコード例は、start-incident を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インシデントを開始するには

次の start-incident の例では、指定された対応計画を使用してインシデントを開始します。

```
aws ssm-incidents start-incident \
    --response-plan-arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:response-plan/Example-
Response-Plan"
```

出力:

```
{
    "incidentRecordArn": "arn:aws:ssm-incidents::682428703967:incident-record/
Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308"
}
```

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「インシデントの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartIncident」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

対応計画にタグを付けるには

次の tag-resource の例では、指定された対応計画に指定されたタグキーと値のペアをタグ付けします。

```
aws ssm-incidents tag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:response-plan/Example-Response-Plan" \
    --tags '{"group1":"1"}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「タグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

対応計画からタグを削除するには

次の untag-resource の例では、指定されたタグを対応計画から削除します。

```
aws ssm-incidents untag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:response-plan/Example-Response-Plan" \
    --tag-keys '["group1"]'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「タグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-deletion-protection

次のコード例は、update-deletion-protection を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レプリケーションセットの削除保護を更新するには

次の update-deletion-protection の例では、レプリケーションセット内の最後のリージョンを削除しないように、アカウントの削除保護を更新します。

```
aws ssm-incidents update-deletion-protection \
    --arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:replication-set/
a2bcc5c9-0f53-8047-7fef-c20749989b40" \
    --deletion-protected
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「Incident Manager レプリケーションセットの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDeletionProtection」を参照してください。

### update-incident-record

次のコード例は、update-incident-record を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インシデントレコードを更新するには

次の command-name の例では、指定されたインシデントを解決します。

```
aws ssm-incidents update-incident-record \
    --arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/Example-Response-
Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308" \
    --status "RESOLVED"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「インシデントの詳細」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateIncidentRecord」を参照してください。

### update-related-items

次のコード例は、update-related-items を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インシデント関連項目を更新するには

次の update-related-item の例では、指定されたインシデントレコードから関連項目を削除します。

```
aws ssm-incidents update-related-items \
    --incident-record-arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308" \
    --related-items-update '{"itemToRemove": {"type": "OTHER", "value": {"url": "https://console.aws.amazon.com/systems-manager/opsitems/oi-8ef82158e190/workbench?region=us-east-1"}}}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「インシデントの詳細」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateRelatedItems」を参照してください。

### update-replication-set

次のコード例は、update-replication-set を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レプリケーションセットを更新するには

次の command-name の例では、us-east-2 リージョンをレプリケーションセットから削除します。

```
aws ssm-incidents update-replication-set \
```

```
    --arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:replication-set/
a2bcc5c9-0f53-8047-7fef-c20749989b40" \
    --actions '[{"deleteRegionAction": {"regionName": "us-east-2"}}]'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「Incident Manager レプリケーションセットの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateReplicationSet」を参照してください。

### update-response-plan

次のコード例は、update-response-plan を使用する方法を示しています。

AWS CLI

対応計画を更新するには

次の update-response-plan の例では、指定された対応計画からチャットチャネルを削除します。

```
aws ssm-incidents update-response-plan \
    --arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:response-plan/Example-Response-Plan"
 \
    --chat-channel '{"empty":{}}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「インシデントの準備」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateResponsePlan」を参照してください。

### update-timeline-event

次のコード例は、update-timeline-event を使用する方法を示しています。

AWS CLI

タイムラインイベントを更新するには

次の update-timeline-event の例では、イベントが発生した時刻を更新します。

```
aws ssm-incidents update-timeline-event \
    --event-id 20bcc812-8a94-4cd7-520c-0ff742111424 \
    --incident-record-arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/
Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308" \
    --event-time "2021-05-21T18:10:57+00:00"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「インシデントの詳細」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateTimelineEvent」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Incident Manager Contacts の例

次のコード例は、Incident Manager Contacts で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### accept-page

次のコード例は、accept-page を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンゲージメント中にページを受け入れるには

次の accept-page の例では、連絡先チャネルに送信された承認コードを使用してページを受け入れます。

```
aws ssm-contacts accept-page \
    --page-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:682428703967:page/akuam/94ea0c7b-56d9-46c3-b84a-a37c8b067ad3" \
    --accept-type READ \
    --accept-code 425440
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「連絡先」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AcceptPage」を参照してください。

### activate-contact-channel

次のコード例は、activate-contact-channel を使用する方法を示しています。

AWS CLI

連絡先の連絡先チャネルを有効にする

次の activate-contact-channel の例では、連絡先チャネルを有効にして、インシデントの一部として使用できるようにします。

```
aws ssm-contacts activate-contact-channel \
    --contact-channel-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact-channel/akuam/fc7405c4-46b2-48b7-87b2-93e2f225b90d" \
    --activation-code "466136"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「連絡先」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ActivateContactChannel」を参照してください。

### command-name

次のコード例は、command-name を使用する方法を示しています。

AWS CLI

連絡先を削除するには

次の command-name の例では、連絡先を削除します。連絡先を参照するエスカレーションプランから、連絡先にアクセスできなくなります。

```
aws ssm-contacts delete-contact \
    --contact-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-1:682428703967:contact/alejr"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「連絡先」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CommandName」を参照してください。

## create-contact-channel

次のコード例は、create-contact-channel を使用する方法を示しています。

AWS CLI

連絡先チャネルを作成するには

連絡先 Akua Mansa の SMS タイプの連絡先チャネルを作成します。連絡先チャネルは、SMS、E メール、または音声のタイプで作成できます。

```
aws ssm-contacts create-contact-channel \
    --contact-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-1:111122223333:contact/akuam" \
    --name "akuas sms-test" \
    --type SMS \
    --delivery-address '{"SimpleAddress": "+15005550199"}'
```

出力:

```
{
    "ContactChannelArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-1:111122223333:contact-
channel/akuam/02f506b9-ea5d-4764-af89-2daa793ff024"
}
```

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「連絡先」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateContactChannel」を参照してください。

### create-contact

次のコード例は、create-contact を使用する方法を示しています。

AWS CLI

連絡先を作成するには

次の create-contact の例では、空白のプランを使用して、環境内で連絡先を作成します。プランは、連絡先チャネルの作成後に更新できます。このコマンドの ARN を出力して create-contact-channel コマンドを使用します。この連絡先の連絡先チャネルを作成したら、update-contact を使用してプランを更新します。

```
aws ssm-contacts create-contact \
    --alias "akuam" \
    --display-name "Akua Mansa" \
    --type PERSONAL \
    --plan '{"Stages": []}'
```

出力:

```
{
    "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/akuam"
}
```

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「連絡先」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateContact」を参照してください。

### deactivate-contact-channel

次のコード例は、deactivate-contact-channel を使用する方法を示しています。

AWS CLI

連絡先チャネルを無効にするには

次の deactivate-contact-channel の例では、連絡先チャネルを無効にします。連絡先チャネルを無効にすると、インシデント中に連絡先チャネルがページングされなくなります。activate-contact-channel コマンドを使用して、必要に応じて連絡先チャネルを再度有効にすることもできます。

```
aws ssm-contacts deactivate-contact-channel \
    --contact-channel-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact-channel/akuam/fc7405c4-46b2-48b7-87b2-93e2f225b90d"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「連絡先」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeactivateContactChannel」を参照してください。

### delete-contact-channel

次のコード例は、delete-contact-channel を使用する方法を示しています。

AWS CLI

連絡先チャネルを削除するには

次の delete-contact-channel の例では、連絡先チャネルを削除します。連絡先チャネルを削除すると、インシデント中に連絡先チャネルがページングされなくなります。

```
aws ssm-contacts delete-contact-channel \
    --contact-channel-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-1:111122223333:contact-channel/akuam/13149bad-52ee-45ea-ae1e-45857f78f9b2"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「連絡先」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteContactChannel」を参照してください。

### delete-contact

次のコード例は、delete-contact を使用する方法を示しています。

AWS CLI

連絡先を削除するには

次の delete-contact の例では、連絡先を削除します。連絡先を参照するエスカレーションプランから、連絡先にアクセスできなくなります。

```
aws ssm-contacts delete-contact \
    --contact-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-1:111122223333:contact/alejr"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「連絡先」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteContact」を参照してください。

### describe-engagement

次のコード例は、describe-engagement を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンゲージメントの詳細を記述するには

次の describe-engagement の例では、連絡先またはエスカレーションプランへのエンゲージメントの詳細情報を一覧表示します。件名とコンテンツが連絡先チャネルに送信されます。

```
aws ssm-contacts describe-engagement \
    --engagement-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:engagement/
example_escalation/69e40ce1-8dbb-4d57-8962-5fbe7fc53356"
```

出力:

```
{
    "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/
example_escalation",
    "EngagementArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:engagement/
example_escalation/69e40ce1-8dbb-4d57-8962-5fbe7fc53356",
    "Sender": "cli",
    "Subject": "cli-test",
    "Content": "Testing engagements via CLI",
```

```
    "PublicSubject": "cli-test",
    "PublicContent": "Testing engagements va CLI",
    "StartTime": "2021-05-18T18:25:41.151000+00:00"
}
```

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「連絡先」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEngagement」を参照してください。

### describe-page

次のコード例は、describe-page を使用する方法を示しています。

AWS CLI

連絡先チャネルのページの詳細を一覧表示するには

次の describe-page の例では、連絡先チャネルのページの詳細情報を一覧表示します。このページには、提供された件名とコンテンツが含まれます。

```
aws ssm-contacts describe-page \
    --page-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:page/akuam/ad0052bd-e606-498a-861b-25726292eb93"
```

出力:

```
{
    "PageArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:page/akuam/ad0052bd-e606-498a-861b-25726292eb93",
    "EngagementArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:engagement/akuam/78a29753-3674-4ac5-9f83-0468563567f0",
    "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/akuam",
    "Sender": "cli",
    "Subject": "cli-test",
    "Content": "Testing engagements via CLI",
    "PublicSubject": "cli-test",
    "PublicContent": "Testing engagements va CLI",
    "SentTime": "2021-05-18T18:43:29.301000+00:00",
    "ReadTime": "2021-05-18T18:43:55.708000+00:00",
    "DeliveryTime": "2021-05-18T18:43:55.265000+00:00"
}
```

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「連絡先」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribePage」を参照してください。

### get-contact-channel

次のコード例は、get-contact-channel を使用する方法を示しています。

AWS CLI

連絡先チャネルの詳細を一覧表示するには

次の get-contact-channel の例では、連絡先チャネルの詳細情報を一覧表示します。

```
aws ssm-contacts get-contact-channel \
    --contact-channel-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact-channel/akuam/fc7405c4-46b2-48b7-87b2-93e2f225b90d"
```

出力:

```
{
    "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/akuam",
    "ContactChannelArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact-channel/akuam/fc7405c4-46b2-48b7-87b2-93e2f225b90d",
    "Name": "akuas sms",
    "Type": "SMS",
    "DeliveryAddress": {
        "SimpleAddress": "+15005550199"
    },
    "ActivationStatus": "ACTIVATED"
}
```

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「連絡先」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetContactChannel」を参照してください。

### get-contact-policy

次のコード例は、get-contact-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

連絡先のリソースポリシーを一覧表示するには

次の get-contact-policy の例では、指定された連絡先に関連付けられているリソースポリシーを一覧表示します。

```
aws ssm-contacts get-contact-policy \
    --contact-arn "arn:aws:ssm-contacts:us-east-1:111122223333:contact/akuam"
```

出力:

```
{
    "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-1:111122223333:contact/akuam",
    "Policy": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Sid\":
\"SharePolicyForDocumentationDralia\",\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":
{\"AWS\":\"222233334444\"},\"Action\":[\"ssm-contacts:GetContact\",\"ssm-
contacts:StartEngagement\",\"ssm-contacts:DescribeEngagement\",\"ssm-
contacts:ListPagesByEngagement\",\"ssm-contacts:StopEngagement\"],\"Resource
\":[\"arn:aws:ssm-contacts:*:111122223333:contact/akuam\",\"arn:aws:ssm-
contacts:*:111122223333:engagement/akuam/*\"]}]}"
}
```

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「共有連絡先と対応計画の操作」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetContactPolicy」を参照してください。

### get-contact

次のコード例は、get-contact を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 連絡先プランを記述するには

次の get-contact の例では、連絡先を記述します。

```
aws ssm-contacts get-contact \
    --contact-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/akuam"
```

出力:

```
{
    "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/akuam",
    "Alias": "akuam",
    "DisplayName": "Akua Mansa",
    "Type": "PERSONAL",
    "Plan": {
        "Stages": [
            {
                "DurationInMinutes": 5,
                "Targets": [
                    {
                        "ChannelTargetInfo": {
                            "ContactChannelId": "arn:aws:ssm-contacts:us-
east-2:111122223333:contact-channel/akuam/beb25840-5ac8-4644-95cc-7a8de390fa65",
                            "RetryIntervalInMinutes": 1
                        }
                    }
                ]
            },
            {
                "DurationInMinutes": 5,
                "Targets": [
                    {
                        "ChannelTargetInfo": {
                            "ContactChannelId": "arn:aws:ssm-contacts:us-
east-2:111122223333:contact-channel/akuam/49f3c24d-5f9f-4638-ae25-3f49e04229ad",
                            "RetryIntervalInMinutes": 1
                        }
                    }
                ]
            },
            {
                "DurationInMinutes": 5,
                "Targets": [
                    {
                        "ChannelTargetInfo": {
                            "ContactChannelId": "arn:aws:ssm-contacts:us-
east-2:111122223333:contact-channel/akuam/77d4f447-f619-4954-afff-85551e369c2a",
                            "RetryIntervalInMinutes": 1
                        }
                    }
                ]
```

```
            }
        ]
    }
}
```

例 2: エスカレーションプランを記述するには

次の get-contact の例では、エスカレーションプランを記述します。

```
aws ssm-contacts get-contact \
--contact-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/
example_escalation"
```

出力:

```
{
    "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/
example_escalation",
    "Alias": "example_escalation",
    "DisplayName": "Example Escalation",
    "Type": "ESCALATION",
    "Plan": {
        "Stages": [
            {
                "DurationInMinutes": 5,
                "Targets": [
                    {
                        "ContactTargetInfo": {
                            "ContactId": "arn:aws:ssm-contacts:us-
east-2:111122223333:contact/akuam",
                            "IsEssential": true
                        }
                    }
                ]
            },
            {
                "DurationInMinutes": 5,
                "Targets": [
                    {
                        "ContactTargetInfo": {
                            "ContactId": "arn:aws:ssm-contacts:us-
east-2:111122223333:contact/alejr",
                            "IsEssential": false
```

```
                        }
                    }
                ]
            },
            {
                "DurationInMinutes": 0,
                "Targets": [
                    {
                        "ContactTargetInfo": {
                            "ContactId": "arn:aws:ssm-contacts:us-
east-2:111122223333:contact/anasi",
                            "IsEssential": false
                        }
                    }
                ]
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「連絡先」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetContact」を参照してください。

### `list-contact-channels`

次のコード例は、`list-contact-channels` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

連絡先の連絡先チャネルを一覧表示するには

次の `list-contact-channels` の例では、指定された連絡先で使用可能な連絡先チャネルを一覧表示します。

```
aws ssm-contacts list-contact-channels \
    --contact-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/akuam"
```

出力:

```
{
    [
```

```
        {
            "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/
akuam",
            "Name": "akuas email",
            "Type": "EMAIL",
            "DeliveryAddress": {
                "SimpleAddress": "akuam@example.com"
            },
            "ActivationStatus": "NOT_ACTIVATED"
        },
        {
            "ContactChannelArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-
east-2:111122223333:contact-channel/akuam/fc7405c4-46b2-48b7-87b2-93e2f225b90d",
            "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/
akuam",
            "Name": "akuas sms",
            "Type": "SMS",
            "DeliveryAddress": {
                "SimpleAddress": "+15005550100"
            },
            "ActivationStatus": "ACTIVATED"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「連絡先」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListContactChannels」を参照してください。

### `list-contacts`

次のコード例は、`list-contacts` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのエスカレーションプランと連絡先を一覧表示するには

次の `list-contacts` の例では、アカウントの連絡先とエスカレーションプランを一覧表示します。

```
aws ssm-contacts list-contacts
```

出力:

```
{
    "Contacts": [
        {
            "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/
akuam",
            "Alias": "akuam",
            "DisplayName": "Akua Mansa",
            "Type": "PERSONAL"
        },
        {
            "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/
alejr",
            "Alias": "alejr",
            "DisplayName": "Alejandro Rosalez",
            "Type": "PERSONAL"
        },
        {
            "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/
anasi",
            "Alias": "anasi",
            "DisplayName": "Ana Carolina Silva",
            "Type": "PERSONAL"
        },
        {
            "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/
example_escalation",
            "Alias": "example_escalation",
            "DisplayName": "Example Escalation",
            "Type": "ESCALATION"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「連絡先」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListContacts」を参照してください。

### `list-engagements`

次のコード例は、`list-engagements` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのエンゲージメントを一覧表示するには

次の list-engagements の例では、エスカレーションプランと連絡先へのエンゲージメントを一覧表示します。1 つのインシデントのエンゲージメントを表示することもできます。

```
aws ssm-contacts list-engagements
```

出力:

```
{
    "Engagements": [
        {
            "EngagementArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-
east-2:111122223333:engagement/akuam/91792571-0b53-4821-9f73-d25d13d9e529",
            "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/
akuam",
            "Sender": "cli",
            "StartTime": "2021-05-18T20:37:50.300000+00:00"
        },
        {
            "EngagementArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-
east-2:111122223333:engagement/akuam/78a29753-3674-4ac5-9f83-0468563567f0",
            "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/
akuam",
            "Sender": "cli",
            "StartTime": "2021-05-18T18:40:26.666000+00:00"
        },
        {
            "EngagementArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-
east-2:111122223333:engagement/
example_escalation/69e40ce1-8dbb-4d57-8962-5fbe7fc53356",
            "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/
example_escalation",
            "Sender": "cli",
            "StartTime": "2021-05-18T18:25:41.151000+00:00"
        },
        {
            "EngagementArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-
east-2:111122223333:engagement/akuam/607ced0e-e8fa-4ea7-8958-a237b8803f8f",
            "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/
akuam",
```

```
            "Sender": "cli",
            "StartTime": "2021-05-18T18:20:58.093000+00:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「連絡先」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListEngagements」を参照してください。

### list-page-receipts

次のコード例は、list-page-receipts を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ページ受信を一覧表示するには

次の command-name の例は、連絡先がページを受信したかどうかを一覧表示します。

```
aws ssm-contacts list-page-receipts \
    --page-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:page/
akuam/94ea0c7b-56d9-46c3-b84a-a37c8b067ad3"
```

出力:

```
{
    "Receipts": [
        {
            "ContactChannelArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-
east-2:111122223333:contact-channel/akuam/fc7405c4-46b2-48b7-87b2-93e2f225b90d",
            "ReceiptType": "DELIVERED",
            "ReceiptInfo": "425440",
            "ReceiptTime": "2021-05-18T20:42:57.485000+00:00"
        },
        {
            "ContactChannelArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-
east-2:111122223333:contact-channel/akuam/fc7405c4-46b2-48b7-87b2-93e2f225b90d",
            "ReceiptType": "READ",
            "ReceiptInfo": "425440",
            "ReceiptTime": "2021-05-18T20:42:57.907000+00:00"
```

```
        },
        {
            "ContactChannelArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-
east-2:111122223333:contact-channel/akuam/fc7405c4-46b2-48b7-87b2-93e2f225b90d",
            "ReceiptType": "SENT",
            "ReceiptInfo": "SM6656c19132f1465f9c9c1123a5dde7c9",
            "ReceiptTime": "2021-05-18T20:40:52.962000+00:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「連絡先」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPageReceipts」を参照してください。

### list-pages-by-contact

次のコード例は、list-pages-by-contact を使用する方法を示しています。

AWS CLI

連絡先別にページを一覧表示するには

次の list-pages-by-contact の例では、指定された連絡先へのすべてのページを一覧表示します。

```
aws ssm-contacts list-pages-by-contact \
    --contact-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/akuam"
```

出力:

```
{
    "Pages": [
        {
            "PageArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:page/akuam/
ad0052bd-e606-498a-861b-25726292eb93",
            "EngagementArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-
east-2:111122223333:engagement/akuam/78a29753-3674-4ac5-9f83-0468563567f0",
            "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/
akuam",
```

```
            "Sender": "cli",
            "SentTime": "2021-05-18T18:43:29.301000+00:00",
            "DeliveryTime": "2021-05-18T18:43:55.265000+00:00",
            "ReadTime": "2021-05-18T18:43:55.708000+00:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「連絡先」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPagesByContact」を参照してください。

### `list-pages-by-engagement`

次のコード例は、`list-pages-by-engagement` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンゲージメントから開始された連絡先チャネルのページを一覧表示するには

次の `list-pages-by-engagement` の例は、定義されたエンゲージメントプランのエンゲージ中に発生したページを一覧表示します。

```
aws ssm-contacts list-pages-by-engagement \
    --engagement-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:engagement/
akuam/78a29753-3674-4ac5-9f83-0468563567f0"
```

出力:

```
{
    "Pages": [
        {
            "PageArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:page/akuam/
ad0052bd-e606-498a-861b-25726292eb93",
            "EngagementArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-
east-2:111122223333:engagement/akuam/78a29753-3674-4ac5-9f83-0468563567f0",
            "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/
akuam",
            "Sender": "cli",
            "SentTime": "2021-05-18T18:40:27.245000+00:00"
        }
```

```
    ]
}
```

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「連絡先」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPagesByEngagement」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

連絡先のタグを一覧表示するには

次の list-tags-for-resource の例では、指定された連絡先のタグを一覧表示します。

```
aws ssm-contacts list-tags-for-resource \
    --resource-arn "arn:aws:ssm-contacts:us-east-1:111122223333:contact/akuam"
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "group1",
            "Value": "1"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「タグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### put-contact-policy

次のコード例は、put-contact-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

連絡先とエンゲージメントを共有するには

次の put-contact-policy の例では、連絡先および関連するエンゲージメントをプリンシパルと共有するリソースポリシーを連絡先の Akua に追加します。

```
aws ssm-contacts put-contact-policy \
    --contact-arn "arn:aws:ssm-contacts:us-east-1:111122223333:contact/akuam" \
    --policy "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Sid\":
\"ExampleResourcePolicy\",\"Action\":[\"ssm-contacts:GetContact\",\"ssm-
contacts:StartEngagement\",\"ssm-contacts:DescribeEngagement\",\"ssm-
contacts:ListPagesByEngagement\",\"ssm-contacts:StopEngagement\"],
\"Principal\":{\"AWS\":\"222233334444\"},\"Effect\":\"Allow\",\"Resource
\":[\"arn:aws:ssm-contacts:*:111122223333:contact\/akuam\",\"arn:aws:ssm-
contacts:*:111122223333:engagement\/akuam\/*\"]}]}"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「共有連絡先と対応計画の操作」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutContactPolicy」を参照してください。

### send-activation-code

次のコード例は、send-activation-code を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクティベーションコードを送信するには

次の send-activation-code の例では、指定された連絡先チャネルにアクティベーションコードとメッセージを送信します。

```
aws ssm-contacts send-activation-code \
    --contact-channel-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-1:111122223333:contact-
channel/akuam/8ddae2d1-12c8-4e45-b852-c8587266c400"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「連絡先」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SendActivationCode」を参照してください。

### start-engagement

次のコード例は、start-engagement を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 連絡先の連絡先チャネルをページングするには

次の start-engagement では、連絡先の連絡先チャネルをページングします。送信者、サブジェクト、パブリックサブジェクト、パブリックコンテンツにはすべてフィールドがありません。Incident Manager は、提供された音声または E メールの連絡先チャネルに件名とコンテンツを送信します。Incident Manager は、提供された SMS の連絡先チャネルにパブリックサブジェクトとパブリックコンテンツを送信します。送信者を使用して、エンゲージメントを開始したユーザーを追跡します。

```
aws ssm-contacts start-engagement \
    --contact-id  "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/akuam" \
    --sender "cli" \
    --subject "cli-test" \
    --content "Testing engagements via CLI" \
    --public-subject "cli-test" \
    --public-content "Testing engagements va CLI"
```

出力:

```
{
    "EngagementArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:engagement/
akuam/607ced0e-e8fa-4ea7-8958-a237b8803f8f"
}
```

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「連絡先」を参照してください。

例 2: 指定されたエスカレーションプランの連絡先をページングするには

次の start-engagement は、エスカレーションプランを通じて連絡先をエンゲージします。各連絡先は、エンゲージメントプランに従ってページングされます。

```
aws ssm-contacts start-engagement \
    --contact-id  "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/
example_escalation" \
    --sender "cli" \
    --subject "cli-test" \
    --content "Testing engagements via CLI" \
    --public-subject "cli-test" \
    --public-content "Testing engagements va CLI"
```

出力:

```
{
    "EngagementArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:engagement/
example_escalation/69e40ce1-8dbb-4d57-8962-5fbe7fc53356"
}
```

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「連絡先」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartEngagement」を参照してください。

### stop-engagement

次のコード例は、stop-engagement を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンゲージメントを停止するには

次の stop-engagement の例では、エンゲージメントによる連絡先と連絡先チャネルのさらなるページングを停止します。

```
aws ssm-contacts stop-engagement \
    --engagement-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:engagement/
example_escalation/69e40ce1-8dbb-4d57-8962-5fbe7fc53356"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「連絡先」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopEngagement」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

連絡先にタグを付けるには

次の tag-resource の例では、指定された連絡先に指定されたタグキーと値のペアをタグ付けします。

```
aws ssm-contacts tag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:ssm-contacts:us-east-1:111122223333:contact/akuam" \
    --tags '[{"Key":"group1","Value":"1"}]'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「タグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

連絡先からタグを削除するには

次の untag-resource の例では、指定された連絡先から group1 タグを削除します。

```
aws ssm-contacts untag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:ssm-contacts:us-east-1:111122223333:contact/akuam" \
    --tag-keys "group1"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「タグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-contact-channel

次のコード例は、update-contact-channel を使用する方法を示しています。

AWS CLI

連絡先チャネルを更新するには

次の update-contact-channel の例では、連絡先チャネルの名前と配信アドレスを更新します。

```
aws ssm-contacts update-contact-channel \
    --contact-channel-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact-channel/akuam/49f3c24d-5f9f-4638-ae25-3f49e04229ad" \
    --name "akuas voice channel" \
    --delivery-address '{"SimpleAddress": "+15005550198"}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「連絡先」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateContactChannel」を参照してください。

### update-contact

次のコード例は、update-contact を使用する方法を示しています。

AWS CLI

連絡先のエンゲージメントプランを更新するには

次の update-contact の例では、連絡先 Akua のエンゲージメントプランを更新して、3 種類の連絡先チャネルを含めます。これは、Akua の連絡先チャネルを作成した後に行われます。

```
aws ssm-contacts update-contact \
    --contact-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/akuam" \
    --plan '{"Stages": [{"DurationInMinutes": 5, "Targets": [{"ChannelTargetInfo":
 {"ContactChannelId": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact-channel/akuam/beb25840-5ac8-4644-95cc-7a8de390fa65","RetryIntervalInMinutes":
 1 }}]}, {"DurationInMinutes": 5, "Targets": [{"ChannelTargetInfo":
{"ContactChannelId": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact-channel/akuam/49f3c24d-5f9f-4638-ae25-3f49e04229ad", "RetryIntervalInMinutes": 1}}]},
```

```
 {"DurationInMinutes": 5, "Targets": [{"ChannelTargetInfo": {"ContactChannelId":
 "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact-channel/akuam/77d4f447-
f619-4954-afff-85551e369c2a","RetryIntervalInMinutes": 1 }}]}]}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Incident Manager ユーザーガイド」の「連絡先」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateContact」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Amazon Inspector の例

次のコード例は、Amazon Inspector で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `add-attributes-to-findings`

次のコード例は、`add-attributes-to-findings` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

検出結果に属性を追加するには

次の `add-attribute-to-finding` のコマンドは、`Example` のキーと `example` の値を持つ属性を、`arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-8l1VIE0D/run/0-Z02cjjug/finding/0-T8yM9mEU` の ARN を持つ検出結果に割り当てます。

```
aws inspector add-attributes-to-findings --finding-arns arn:aws:inspector:us-
west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-8l1VIE0D/run/0-Z02cjjug/finding/0-
T8yM9mEU --attributes key=Example,value=example
```

出力:

```
{
    "failedItems": {}
}
```

詳細については、Amazon Inspector ガイドの「Amazon Inspector の検出結果」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddAttributesToFindings」を参照してください。

### associate-member

次のコード例は、associate-member を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例: AWS アカウントを Amazon Inspector 委任管理者に関連付けるには

次の associate-member の例では、AWS アカウントを Amazon Inspector の委任管理者に関連付けます。

```
aws inspector2 associate-member \
    --account-id 123456789012
```

出力:

```
{
    "accountId": "123456789012"
}
```

詳細については、 Amazon Inspector ユーザーガイドの「AWS Organizations を使用して Amazon Inspector での複数アカウントを管理する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「AssociateMember」を参照してください。

### create-assessment-target

次のコード例は、create-assessment-target を使用する方法を示しています。

AWS CLI

評価ターゲットを作成するには

次の create-assessment-target のコマンドは、ARN が arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:resourcegroup/0-AB6DMKnv のリソースグループを使用して、ExampleAssessmentTarget という名前の評価ターゲットを作成します。

```
aws inspector create-assessment-target --assessment-target-
name ExampleAssessmentTarget --resource-group-arn arn:aws:inspector:us-
west-2:123456789012:resourcegroup/0-AB6DMKnv
```

出力:

```
{
    "assessmentTargetArn": "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-
nvgVhaxX"
}
```

詳細については、Amazon Inspector ガイドの 「Amazon Inspector 評価ターゲット」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateAssessmentTarget」を参照してください。

### create-assessment-template

次のコード例は、create-assessment-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

評価ターゲットテンプレートを作成するには

次の create-assessment-template のコマンドは、ARN が arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX の評価ターゲットに ExampleAssessmentTemplate という評価テンプレートを作成します。

```
aws inspector create-assessment-template --assessment-target-
arn arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX --assessment-
template-name ExampleAssessmentTemplate --duration-in-seconds 180 --rules-package-
arns arn:aws:inspector:us-west-2:758058086616:rulespackage/0-9hgA516p --user-
attributes-for-findings key=ExampleTag,value=examplevalue
```

出力:

```
{
    "assessmentTemplateArn": "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-
nvgVhaxX/template/0-it5r2S4T"
}
```

詳細については、Amazon Inspector ガイドの 「Amazon Inspector 評価テンプレートと評価実行」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の 「CreateAssessmentTemplate」を参照してください。

### create-filter

次のコード例は、create-filter を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フィルタを作成するには

次の create-filter の例では、ECR インスタンスタイプの検出結果を省略する抑制ルールを作成します。

```
aws inspector2 create-filter \
    --name "ExampleSuppressionRuleECR" \
    --description "This suppression rule omits ECR instance type findings" \
    --action SUPPRESS \
    --filter-criteria 'resourceType=[{comparison="EQUALS",
 value="AWS_ECR_INSTANCE"}]'
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:inspector2:us-west-2:123456789012:owner/o-EXAMPLE222/filter/
EXAMPLE444444444"
```

```
}
```

詳細については、「Amazon Inspector ユーザーガイド」の「Amazon Inspector の検出結果のフィルタリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateFilter」を参照してください。

### create-findings-report

次のコード例は、create-findings-report を使用する方法を示しています。

AWS CLI

検出結果レポートを作成するには

次の create-findings-report の例では、検出結果レポートを作成します。

```
aws inspector2 create-findings-report \
    --report-format CSV \
    --s3-destination bucketName=inspector-sbom-123456789012,keyPrefix=sbom-key,kmsKeyArn=arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333 \
    --filter-criteria '{"ecrImageRepositoryName":[{"comparison":"EQUALS","value":"debian"}]}'
```

出力:

```
{
    "reportId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333"
}
```

詳細については、「Amazon Inspector ユーザーガイド」の「Amazon Inspector での検出結果の管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateFindingsReport」を参照してください。

### create-resource-group

次のコード例は、create-resource-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースグループを作成するには

次の create-resource-group のコマンドは、Name のタグキーと example の値を使用してリソースグループを作成します。

```
aws inspector create-resource-group --resource-group-tags key=Name,value=example
```

出力:

```
{
   "resourceGroupArn": "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:resourcegroup/0-
AB6DMKnv"
}
```

詳細については、「Amazon Inspector ガイド」の「Amazon Inspector 評価ターゲット」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateResourceGroup」を参照してください。

### create-sbom-export

次のコード例は、create-sbom-export を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ソフトウェア部品表 (SBOM) レポートを作成するには

次の create-sbom-export の例では、ソフトウェア部品表 (SBOM) レポートを作成します。

```
aws inspector2 create-sbom-export \
    --report-format SPDX_2_3 \
    --resource-filter-criteria
 'ecrRepositoryName=[{comparison="EQUALS",value="debian"}]' \
    --s3-destination bucketName=inspector-sbom-123456789012,keyPrefix=sbom-
key,kmsKeyArn=arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE33333
```

出力:

```
{
    "reportId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333"
}
```

詳細については、「Amazon Inspector ユーザーガイド」の「Amazon Inspector による SBOM のエクスポート」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドレットリファレンス」の「CreateSbomExport」を参照してください。

### delete-assessment-run

次のコード例は、delete-assessment-run を使用する方法を示しています。

AWS CLI

評価実行を削除するには

次の delete-assessment-run のコマンドは、ARN が arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX/template/0-it5r2S4T/run/0-11LMTAVe の評価実行を削除します。

```
aws inspector delete-assessment-run --assessment-run-arn arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX/template/0-it5r2S4T/run/0-11LMTAVe
```

詳細については、Amazon Inspector ガイドの「Amazon Inspector 評価テンプレートと評価実行」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAssessmentRun」を参照してください。

### delete-assessment-target

次のコード例は、delete-assessment-target を使用する方法を示しています。

AWS CLI

評価ターゲットを削除するには

次の delete-assessment-target のコマンドは、ARN が arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq の評価ターゲットを削除します。

```
aws inspector delete-assessment-target --assessment-target-arn arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq
```

詳細については、「Amazon Inspector ガイド」の「Amazon Inspector 評価ターゲット」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAssessmentTarget」を参照してください。

### delete-assessment-template

次のコード例は、delete-assessment-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

評価テンプレートを削除するには

次の delete-assessment-template のコマンドは、ARN が arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX/template/0-it5r2S4T の評価テンプレートを削除します。

```
aws inspector delete-assessment-template --assessment-template-arn arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX/template/0-it5r2S4T
```

詳細については、Amazon Inspector ガイドの 「Amazon Inspector 評価テンプレートと評価実行」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAssessmentTemplate」を参照してください。

### delete-filter

次のコード例は、delete-filter を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フィルターを削除するには

次の delete-filter の例は、フィルターを削除します。

```
aws inspector2 delete-filter \
```

```
    --arn "arn:aws:inspector2:us-west-2:123456789012:owner/o-EXAMPLE222/filter/
EXAMPLE444444444"
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:inspector2:us-west-2:123456789012:owner/o-EXAMPLE222/filter/
EXAMPLE444444444"
}
```

詳細については、「Amazon Inspector ユーザーガイド」の「Amazon Inspector の検出結果のフィルタリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteFilter」を参照してください。

### describe-assessment-runs

次のコード例は、describe-assessment-runs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

評価実行を記述するには

次の describe-assessment-run のコマンドは、arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-4r1V2mAw/run/0-MKkpXXPE の ARN を使用した評価実行について説明します。

```
aws inspector describe-assessment-runs --assessment-run-arns arn:aws:inspector:us-
west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-4r1V2mAw/run/0-MKkpXXPE
```

出力:

```
{
        "assessmentRuns": [
          {
                "arn": "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/
template/0-4r1V2mAw/run/0-MKkpXXPE",
                "assessmentTemplateArn": "arn:aws:inspector:us-
west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-4r1V2mAw",
                "completedAt": 1458680301.4,
                "createdAt": 1458680170.035,
```

```
                "dataCollected": true,
                "durationInSeconds": 3600,
                "name": "Run 1 for ExampleAssessmentTemplate",
                "notifications": [],
                "rulesPackageArns": [
                  "arn:aws:inspector:us-west-2:758058086616:rulespackage/0-X1KXtawP"
                ],
                "startedAt": 1458680170.161,
                "state": "COMPLETED",
                "stateChangedAt": 1458680301.4,
                "stateChanges": [
                  {
                        "state": "CREATED",
                        "stateChangedAt": 1458680170.035
                  },
                  {
                        "state": "START_DATA_COLLECTION_PENDING",
                        "stateChangedAt": 1458680170.065
                  },
                  {
                        "state": "START_DATA_COLLECTION_IN_PROGRESS",
                        "stateChangedAt": 1458680170.096
                  },
                  {
                        "state": "COLLECTING_DATA",
                        "stateChangedAt": 1458680170.161
                  },
                  {
                        "state": "STOP_DATA_COLLECTION_PENDING",
                        "stateChangedAt": 1458680239.883
                  },
                  {
                        "state": "DATA_COLLECTED",
                        "stateChangedAt": 1458680299.847
                  },
                  {
                        "state": "EVALUATING_RULES",
                        "stateChangedAt": 1458680300.099
                  },
                  {
                        "state": "COMPLETED",
                        "stateChangedAt": 1458680301.4
                  }
                ],
```

```
                "userAttributesForFindings": []
            }
        ],
        "failedItems": {}
}
```

詳細については、Amazon Inspector ガイドの 「Amazon Inspector 評価テンプレートと評価実行」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAssessmentRuns」を参照してください。

### describe-assessment-targets

次のコード例は、describe-assessment-targets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

評価ターゲットを記述するには

次の describe-assessment-targets のコマンドは、ARN が arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq の評価ターゲットを記述します。

```
aws inspector describe-assessment-targets --assessment-target-
arns arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq
```

出力:

```
{
      "assessmentTargets": [
        {
              "arn": "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq",
              "createdAt": 1458074191.459,
              "name": "ExampleAssessmentTarget",
              "resourceGroupArn": "arn:aws:inspector:us-
west-2:123456789012:resourcegroup/0-PyGXopAI",
              "updatedAt": 1458074191.459
        }
      ],
      "failedItems": {}
}
```

詳細については、「Amazon Inspector ガイド」の「Amazon Inspector 評価ターゲット」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAssessmentTargets」を参照してください。

### describe-assessment-templates

次のコード例は、describe-assessment-templates を使用する方法を示しています。

AWS CLI

評価テンプレートを記述するには

次の describe-assessment-templates のコマンドは、ARN が arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-4r1V2mAw の評価テンプレートを記述します。

```
aws inspector describe-assessment-templates --assessment-template-
arns arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-4r1V2mAw
```

出力:

```
{
      "assessmentTemplates": [
        {
              "arn": "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/
template/0-4r1V2mAw",
              "assessmentTargetArn": "arn:aws:inspector:us-
west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq",
              "createdAt": 1458074191.844,
              "durationInSeconds": 3600,
              "name": "ExampleAssessmentTemplate",
              "rulesPackageArns": [
                "arn:aws:inspector:us-west-2:758058086616:rulespackage/0-X1KXtawP"
              ],
              "userAttributesForFindings": []
        }
      ],
      "failedItems": {}
}
```

詳細については、Amazon Inspector ガイドの 「Amazon Inspector 評価テンプレートと評価実行」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAssessmentTemplates」を参照してください。

### describe-cross-account-access-role

次のコード例は、describe-cross-account-access-role を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クロスアカウントアクセスロールを記述するには

次の describe-cross-account-access-role コマンドは、Amazon Inspector の AWS アカウントへのアクセスを可能にする IAM ロールを記述します。

```
aws inspector describe-cross-account-access-role
```

出力:

```
{
        "registeredAt": 1458069182.826,
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/inspector",
        "valid": true
}
```

詳細については、「Amazon Inspector ガイド」の「Amazon Inspector のセットアップ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeCrossAccountAccessRole」を参照してください。

### describe-findings

次のコード例は、describe-findings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

検出結果を記述するには

次の describe-findings のコマンドは、arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-4r1V2mAw/run/0-MKkpXXPE/finding/0-HwPnsDm4 の ARN を持つ検出結果を記述します。

```
aws inspector describe-findings --finding-arns arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-4r1V2mAw/run/0-MKkpXXPE/finding/0-HwPnsDm4
```

出力:

```
{
      "failedItems": {},
      "findings": [
        {
              "arn": "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/
template/0-4r1V2mAw/run/0-MKkpXXPE/finding/0-HwPnsDm4",
              "assetAttributes": {
                "ipv4Addresses": [],
                "schemaVersion": 1
              },
              "assetType": "ec2-instance",
              "attributes": [],
              "confidence": 10,
              "createdAt": 1458680301.37,
              "description": "Amazon Inspector did not find any potential security
 issues during this assessment.",
              "indicatorOfCompromise": false,
              "numericSeverity": 0,
              "recommendation": "No remediation needed.",
              "schemaVersion": 1,
              "service": "Inspector",
              "serviceAttributes": {
                "assessmentRunArn": "arn:aws:inspector:us-
west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-4r1V2mAw/run/0-MKkpXXPE",
                "rulesPackageArn": "arn:aws:inspector:us-
west-2:758058086616:rulespackage/0-X1KXtawP",
                "schemaVersion": 1
              },
              "severity": "Informational",
              "title": "No potential security issues found",
              "updatedAt": 1458680301.37,
              "userAttributes": []
        }
```

```
        ]
}
```

詳細については、Amazon Inspector ガイドの「Amazon Inspector の検出結果」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeFindings」を参照してください。

### describe-resource-groups

次のコード例は、describe-resource-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースグループを記述するには

次のdescribe-resource-groupsコマンドは、ARN が arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:resourcegroup/0-PyGXopAI のリソースグループを記述します。

```
aws inspector describe-resource-groups --resource-group-arns arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:resourcegroup/0-PyGXopAI
```

出力:

```
{
      "failedItems": {},
      "resourceGroups": [
        {
              "arn": "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:resourcegroup/0-PyGXopAI",
              "createdAt": 1458074191.098,
              "tags": [
                {
                      "key": "Name",
                      "value": "example"
                }
              ]
        }
      ]
}
```

詳細については、「Amazon Inspector ガイド」の「Amazon Inspector 評価ターゲット」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeResourceGroups」を参照してください。

### describe-rules-packages

次のコード例は、describe-rules-packages を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルールパッケージを記述するには

次の describe-rules-packages のコマンドは、arn:aws:inspector:us-west-2:758058086616:rulespackage/0-9hgA516p の ARN を持つルールパッケージを記述します。

```
aws inspector describe-rules-packages --rules-package-arns arn:aws:inspector:us-west-2:758058086616:rulespackage/0-9hgA516p
```

出力:

```
{
      "failedItems": {},
      "rulesPackages": [
        {
              "arn": "arn:aws:inspector:us-
west-2:758058086616:rulespackage/0-9hgA516p",
              "description": "The rules in this package help verify whether the EC2
 instances in your application are exposed to Common Vulnerabilities and
              Exposures (CVEs). Attacks can exploit unpatched vulnerabilities to
 compromise the confidentiality, integrity, or availability of your service
              or data. The CVE system provides a reference for publicly known
 information security vulnerabilities and exposures. For more information, see
              [https://cve.mitre.org/](https://cve.mitre.org/). If a particular CVE
 appears in one of the produced Findings at the end of a completed
              Inspector assessment, you can search [https://cve.mitre.org/](https://
cve.mitre.org/) using the CVE's ID (for example, \"CVE-2009-0021\") to
              find detailed information about this CVE, its severity, and how to
 mitigate it. ",
              "name": "Common Vulnerabilities and Exposures",
```

```
                "provider": "Amazon Web Services, Inc.",
                "version": "1.1"
            }
        ]
}
```

詳細については、「Amazon Inspector ガイド」の「Amazon Inspector ルールパッケージとルール」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeRulesPackages」を参照してください。

### disassociate-member

次のコード例は、disassociate-member を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例: メンバーアカウントを Amazon Inspector 委任管理者から関連付け解除するには

次の disassociate-member の例では、AWS アカウントを Amazon Inspector 委任管理者から関連付け解除します。

```
aws inspector2 disassociate-member \
    --account-id 123456789012
```

出力:

```
{
    "accountId": "123456789012"
}
```

詳細については、 Amazon Inspector ユーザーガイドの「AWS Organizations を使用して Amazon Inspector での複数アカウントを管理する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DisassociateMember」を参照してください。

### get-configuration

次のコード例は、get-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Inspector スキャンの設定を取得するには

次の get-configuration の例では、Inspector スキャンの設定を取得します。

```
aws inspector2 get-configuration
```

出力:

```
{
    "ec2Configuration": {
        "scanModeState": {
            "scanMode": "EC2_HYBRID",
            "scanModeStatus": "SUCCESS"
        }
    },
    "ecrConfiguration": {
        "rescanDurationState": {
            "pullDateRescanDuration": "DAYS_90",
            "rescanDuration": "DAYS_30",
            "status": "SUCCESS",
            "updatedAt": "2024-05-14T21:16:20.237000+00:00"
        }
     }
}
```

詳細については、「Amazon Inspector ユーザーガイド」の「Amazon Inspector による自動リソーススキャン」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetConfiguration」を参照してください。

### get-member

次のコード例は、get-member を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例: 組織のメンバー情報を取得するには

aws inspector2 get-member --account-id 123456789012

出力:

```
{
        "member": {
        "accountId": "123456789012",
        "delegatedAdminAccountId": "123456789012",
        "relationshipStatus": "ENABLED",
        "updatedAt": "2023-09-11T09:57:20.520000-07:00"
    }
}
```

詳細については、 Amazon Inspector ユーザーガイドの「AWS Organizations を使用して Amazon Inspector での複数アカウントを管理する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetMember」を参照してください。

### get-telemetry-metadata

次のコード例は、get-telemetry-metadata を使用する方法を示しています。

AWS CLI

テレメトリメタデータを取得するには

次の get-telemetry-metadata のコマンドは、ARN が arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-4r1V2mAw/run/0-MKkpXXPE の評価実行用に収集されたデータに関する情報を生成します。

```
aws inspector get-telemetry-metadata --assessment-run-arn arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-4r1V2mAw/run/0-MKkpXXPE
```

出力:

```
{
      "telemetryMetadata": [
        {
              "count": 2,
              "dataSize": 345,
              "messageType": "InspectorDuplicateProcess"
        },
        {
```

```
            "count": 3,
            "dataSize": 255,
            "messageType": "InspectorTimeEventMsg"
        },
        {
            "count": 4,
            "dataSize": 1082,
            "messageType": "InspectorNetworkInterface"
        },
        {
            "count": 2,
            "dataSize": 349,
            "messageType": "InspectorDnsEntry"
        },
        {
            "count": 11,
            "dataSize": 2514,
            "messageType": "InspectorDirectoryInfoMsg"
        },
        {
            "count": 1,
            "dataSize": 179,
            "messageType": "InspectorTcpV6ListeningPort"
        },
        {
            "count": 101,
            "dataSize": 10949,
            "messageType": "InspectorTerminal"
        },
        {
            "count": 26,
            "dataSize": 5916,
            "messageType": "InspectorUser"
        },
        {
            "count": 282,
            "dataSize": 32148,
            "messageType": "InspectorDynamicallyLoadedCodeModule"
        },
        {
            "count": 18,
            "dataSize": 10172,
            "messageType": "InspectorCreateProcess"
        },
```

```
        {
              "count": 3,
              "dataSize": 8001,
              "messageType": "InspectorProcessPerformance"
        },
        {
              "count": 1,
              "dataSize": 360,
              "messageType": "InspectorOperatingSystem"
        },
        {
              "count": 6,
              "dataSize": 546,
              "messageType": "InspectorStopProcess"
        },
        {
              "count": 1,
              "dataSize": 1553,
              "messageType": "InspectorInstanceMetaData"
        },
        {
              "count": 2,
              "dataSize": 434,
              "messageType": "InspectorTcpV4Connection"
        },
        {
              "count": 474,
              "dataSize": 2960322,
              "messageType": "InspectorPackageInfo"
        },
        {
              "count": 3,
              "dataSize": 2235,
              "messageType": "InspectorSystemPerformance"
        },
        {
              "count": 105,
              "dataSize": 46048,
              "messageType": "InspectorCodeModule"
        },
        {
              "count": 1,
              "dataSize": 182,
              "messageType": "InspectorUdpV6ListeningPort"
```

```
        },
        {
              "count": 2,
              "dataSize": 371,
              "messageType": "InspectorUdpV4ListeningPort"
        },
        {
              "count": 18,
              "dataSize": 8362,
              "messageType": "InspectorKernelModule"
        },
        {
              "count": 29,
              "dataSize": 48788,
              "messageType": "InspectorConfigurationInfo"
        },
        {
              "count": 1,
              "dataSize": 79,
              "messageType": "InspectorMonitoringStart"
        },
        {
              "count": 5,
              "dataSize": 0,
              "messageType": "InspectorSplitMsgBegin"
        },
        {
              "count": 51,
              "dataSize": 4593,
              "messageType": "InspectorGroup"
        },
        {
              "count": 1,
              "dataSize": 184,
              "messageType": "InspectorTcpV4ListeningPort"
        },
        {
              "count": 1159,
              "dataSize": 3146579,
              "messageType": "Total"
        },
        {
              "count": 5,
              "dataSize": 0,
```

```
                "messageType": "InspectorSplitMsgEnd"
            },
            {
                "count": 1,
                "dataSize": 612,
                "messageType": "InspectorLoadImageInProcess"
            }
        ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetTelemetryMetadata」を参照してください。

### `list-account-permissions`

次のコード例は、`list-account-permissions` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントのアクセス許可を一覧表示するには

次の `list-account-permissions` の例では、アカウントのアクセス許可を一覧表示します。

```
aws inspector2 list-account-permissions
```

出力:

```
{
    "permissions": [
        {
            "operation": "ENABLE_SCANNING",
            "service": "ECR"
        },
        {
            "operation": "DISABLE_SCANNING",
            "service": "ECR"
        },
        {
            "operation": "ENABLE_REPOSITORY",
            "service": "ECR"
        },
        {
```

```
            "operation": "DISABLE_REPOSITORY",
            "service": "ECR"
        },
        {
            "operation": "ENABLE_SCANNING",
            "service": "EC2"
        },
        {
            "operation": "DISABLE_SCANNING",
            "service": "EC2"
        },
        {
            "operation": "ENABLE_SCANNING",
            "service": "LAMBDA"
        },
        {
            "operation": "DISABLE_SCANNING",
            "service": "LAMBDA"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Inspector ユーザーガイド」の「Amazon Inspector のアイデンティティとアクセス管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAccountPermissions」を参照してください。

### `list-assessment-run-agents`

次のコード例は、`list-assessment-run-agents` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

評価実行のエージェントを一覧表示するには

次の `list-assessment-run-agents` のコマンドは、指定された ARN を持つ評価実行のエージェントを一覧表示します。

```
aws inspector list-assessment-run-agents \
    --assessment-run-arn arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-4r1V2mAw/run/0-MKkpXXPE
```

出力:


```
{
    "assessmentRunAgents": [
        {
            "agentHealth": "HEALTHY",
            "agentHealthCode": "HEALTHY",
            "agentId": "i-49113b93",
            "assessmentRunArn": "arn:aws:inspector:us-
west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-4r1V2mAw/run/0-MKkpXXPE",
            "telemetryMetadata": [
                {
                    "count": 2,
                    "dataSize": 345,
                    "messageType": "InspectorDuplicateProcess"
                },
                {
                    "count": 3,
                    "dataSize": 255,
                    "messageType": "InspectorTimeEventMsg"
                },
                {
                    "count": 4,
                    "dataSize": 1082,
                    "messageType": "InspectorNetworkInterface"
                },
                {
                    "count": 2,
                    "dataSize": 349,
                    "messageType": "InspectorDnsEntry"
                },
                {
                    "count": 11,
                    "dataSize": 2514,
                    "messageType": "InspectorDirectoryInfoMsg"
                },
                {
                    "count": 1,
                    "dataSize": 179,
                    "messageType": "InspectorTcpV6ListeningPort"
                },
                {
                    "count": 101,
                    "dataSize": 10949,
```

```
                    "messageType": "InspectorTerminal"
                },
                {
                    "count": 26,
                    "dataSize": 5916,
                    "messageType": "InspectorUser"
                },
                {
                    "count": 282,
                    "dataSize": 32148,
                    "messageType": "InspectorDynamicallyLoadedCodeModule"
                },
                {
                    "count": 18,
                    "dataSize": 10172,
                    "messageType": "InspectorCreateProcess"
                },
                {
                    "count": 3,
                    "dataSize": 8001,
                    "messageType": "InspectorProcessPerformance"
                },
                {
                    "count": 1,
                    "dataSize": 360,
                    "messageType": "InspectorOperatingSystem"
                },
                {
                    "count": 6,
                    "dataSize": 546,
                    "messageType": "InspectorStopProcess"
                },
                {
                    "count": 1,
                    "dataSize": 1553,
                    "messageType": "InspectorInstanceMetaData"
                },
                {
                    "count": 2,
                    "dataSize": 434,
                    "messageType": "InspectorTcpV4Connection"
                },
                {
                    "count": 474,
```

```
                    "dataSize": 2960322,
                    "messageType": "InspectorPackageInfo"
                },
                {
                    "count": 3,
                    "dataSize": 2235,
                    "messageType": "InspectorSystemPerformance"
                },
                {
                    "count": 105,
                    "dataSize": 46048,
                    "messageType": "InspectorCodeModule"
                },
                {
                    "count": 1,
                    "dataSize": 182,
                    "messageType": "InspectorUdpV6ListeningPort"
                },
                {
                    "count": 2,
                    "dataSize": 371,
                    "messageType": "InspectorUdpV4ListeningPort"
                },
                {
                    "count": 18,
                    "dataSize": 8362,
                    "messageType": "InspectorKernelModule"
                },
                {
                    "count": 29,
                    "dataSize": 48788,
                    "messageType": "InspectorConfigurationInfo"
                },
                {
                    "count": 1,
                    "dataSize": 79,
                    "messageType": "InspectorMonitoringStart"
                },
                {
                    "count": 5,
                    "dataSize": 0,
                    "messageType": "InspectorSplitMsgBegin"
                },
                {
```

```
                    "count": 51,
                    "dataSize": 4593,
                    "messageType": "InspectorGroup"
                },
                {
                    "count": 1,
                    "dataSize": 184,
                    "messageType": "InspectorTcpV4ListeningPort"
                },
                {
                    "count": 1159,
                    "dataSize": 3146579,
                    "messageType": "Total"
                },
                {
                    "count": 5,
                    "dataSize": 0,
                    "messageType": "InspectorSplitMsgEnd"
                },
                {
                    "count": 1,
                    "dataSize": 612,
                    "messageType": "InspectorLoadImageInProcess"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Inspector ユーザーガイド」の「AWS エージェント」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAssessmentRunAgents」を参照してください。

### `list-assessment-runs`

次のコード例は、`list-assessment-runs` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

評価実行を一覧表示するには

次の list-assessment-runs のコマンドは、既存のすべての評価実行を一覧表示します。

```
aws inspector list-assessment-runs
```

出力:

```
{
    "assessmentRunArns": [
        "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/
template/0-4r1V2mAw/run/0-MKkpXXPE",
        "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/
template/0-4r1V2mAw/run/0-v5D6fI3v"
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Inspector ユーザーガイド」の「Amazon Inspector 評価テンプレートと評価実行」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAssessmentRuns」を参照してください。

### list-assessment-targets

次のコード例は、list-assessment-targets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

評価ターゲットを一覧表示するには

次の list-assessment-targets のコマンドは、既存のすべての評価ターゲットを一覧表示します。

```
aws inspector list-assessment-targets
```

出力:

```
{
       "assessmentTargetArns": [
       "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq"
       ]
```

```
}
```

詳細については、「Amazon Inspector ガイド」の「Amazon Inspector 評価ターゲット」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAssessmentTargets」を参照してください。

### `list-assessment-templates`

次のコード例は、`list-assessment-templates` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

評価テンプレートを一覧表示するには

次の `list-assessment-templates` のコマンドは、既存のすべての評価テンプレートを一覧表示します。

```
aws inspector list-assessment-templates
```

出力:

```
{
       "assessmentTemplateArns": [
       "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/
template/0-4r1V2mAw",
       "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-
Uza6ihLh"
       ]
}
```

詳細については、Amazon Inspector ガイドの「Amazon Inspector 評価テンプレートと評価実行」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAssessmentTemplates」を参照してください。

### `list-coverage-statistics`

次のコード例は、`list-coverage-statistics` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: グループ別にカバレッジ統計を一覧表示するには

次の `list-coverage-statistics` の例では、AWS 環境のカバレッジ統計をグループ別に一覧表示します。

```
aws inspector2 list-coverage-statistics \
   --group-by RESOURCE_TYPE
```

出力:

```
{
    "countsByGroup": [
        {
            "count": 56,
            "groupKey": "AWS_LAMBDA_FUNCTION"
        },
        {
            "count": 27,
            "groupKey": "AWS_ECR_REPOSITORY"
        },
        {
            "count": 18,
            "groupKey": "AWS_EC2_INSTANCE"
        },
        {
            "count": 3,
            "groupKey": "AWS_ECR_CONTAINER_IMAGE"
        },
        {
            "count": 1,
            "groupKey": "AWS_ACCOUNT"
        }
    ],
    "totalCounts": 105
}
```

詳細については、「Amazon Inspector ユーザーガイド」の「AWS 環境の Amazon Inspector カバレッジの評価」を参照してください。

例 2: リソースタイプ別にカバレッジ統計を一覧表示するには

次の list-coverage-statistics の例では、AWS 環境のカバレッジ統計をリソースタイプ別に一覧表示します。

```
aws inspector2 list-coverage-statistics
    --filter-criteria '{"resourceType":
[{"comparison":"EQUALS","value":"AWS_ECR_REPOSITORY"}]}'
    --group-by SCAN_STATUS_REASON
```

出力:

```
{
    "countsByGroup": [
        {
            "count": 27,
            "groupKey": "SUCCESSFUL"
        }
    ],
    "totalCounts": 27
}
```

詳細については、「Amazon Inspector ユーザーガイド」の「AWS 環境の Amazon Inspector カバレッジの評価」を参照してください。

例 3: ECR リポジトリ名別にカバレッジ統計を一覧表示するには

次の list-coverage-statistics の例では、AWS 環境のカバレッジ統計をリポジトリ名別に一覧表示します。

```
aws inspector2 list-coverage-statistics
   --filter-criteria '{"ecrRepositoryName":
[{"comparison":"EQUALS","value":"debian"}]}'
   --group-by SCAN_STATUS_REASON
```

出力:

```
{
    "countsByGroup": [
        {
            "count": 3,
            "groupKey": "SUCCESSFUL"
        }
    ],
```

```
    "totalCounts": 3
}
```

詳細については、「Amazon Inspector ユーザーガイド」の「AWS 環境の Amazon Inspector カバレッジの評価」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListCoverageStatistics」を参照してください。

### list-coverage

次のコード例は、list-coverage を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 環境に関するカバレッジの詳細を一覧表示するには

次の list-coverage の例では、環境のカバレッジの詳細を一覧表示します。

```
aws inspector2 list-coverage
```

出力:

```
{
    "coveredResources": [
        {
            "accountId": "123456789012",
            "lastScannedAt": "2024-05-20T16:23:20-07:00",
            "resourceId": "i-EXAMPLE55555555555",
            "resourceMetadata": {
                "ec2": {
                    "amiId": "ami-EXAMPLE6666666666",
                    "platform": "LINUX"
                }
            },
            "resourceType": "AWS_EC2_INSTANCE",
            "scanStatus": {
                "reason": "SUCCESSFUL",
                "statusCode": "ACTIVE"
            },
            "scanType": "PACKAGE"
        }
    ]
```

```
}
```

例 2: Lambda 関数リソースタイプに関するカバレッジの詳細を一覧表示するには

次の `list-coverage` の例では、Lambda 関数のリソースタイプの詳細を一覧表示します。

```
aws inspector2 list-coverage
    --filter-criteria '{"resourceType":
[{"comparison":"EQUALS","value":"AWS_LAMBDA_FUNCTION"}]}'
```

出力:

```
{
    "coveredResources": [
        {
            "accountId": "123456789012",
            "resourceId": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:Eval-
container-scan-results:$LATEST",
            "resourceMetadata": {
                "lambdaFunction": {
                    "functionName": "Eval-container-scan-results",
                    "functionTags": {},
                    "layers": [],
                    "runtime": "PYTHON_3_7"
                }
            },
            "resourceType": "AWS_LAMBDA_FUNCTION",
            "scanStatus": {
                "reason": "SUCCESSFUL",
                "statusCode": "ACTIVE"
            },
            "scanType": "CODE"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListCoverage」を参照してください。

### list-delegated-admin-accounts

次のコード例は、`list-delegated-admin-accounts` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

組織の委任管理者アカウントに関する情報を一覧表示するには

次の list-delegated-admin-accounts の例は、組織の委任管理者アカウントに関する情報を示しています。

```
aws inspector2 list-delegated-admin-accounts
```

出力:

```
{
    "delegatedAdminAccounts": [
        {
            "accountId": "123456789012",
            "status": "ENABLED"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Inspector ユーザーガイド」の「Amazon Inspector の委任管理者の指定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDelegatedAdminAccounts」を参照してください。

### list-event-subscriptions

次のコード例は、list-event-subscriptions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イベントサブスクリプションを一覧表示するには

次の list-event-subscriptions のコマンドは、ARN が arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX/template/0-7sbz2Kz0 の評価テンプレートのすべてのイベントサブスクリプションを一覧表示します。

```
aws inspector list-event-subscriptions --resource-arn arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX/template/0-7sbz2Kz0
```

出力:

```
{
      "subscriptions": [
        {
              "eventSubscriptions": [
                {
                      "event": "ASSESSMENT_RUN_COMPLETED",
                      "subscribedAt": 1459455440.867
                }
              ],
              "resourceArn": "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-
nvgVhaxX/template/0-7sbz2Kz0",
              "topicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:exampletopic"
        }
      ]
}
```

詳細については、Amazon Inspector ガイドの 「Amazon Inspector 評価テンプレートと評価実行」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListEventSubscriptions」を参照してください。

### `list-filters`

次のコード例は、`list-filters` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon Inspector のアクティブ化に使用したアカウントに関連付けられたフィルターを一覧表示するには

次の `list-filters` の例では、Amazon Inspector のアクティブ化に使用したアカウントに関連付けられたフィルターを一覧表示します。

```
aws inspector2 list-filters
```

出力:

```
{
    "filters": [
        {
            "action": "SUPPRESS",
```

```
            "arn": "arn:aws:inspector2:us-west-2:123456789012:owner/o-EXAMPLE222/
filter/EXAMPLE444444444",
            "createdAt": "2024-05-15T21:11:08.602000+00:00",
            "criteria": {
                "resourceType": [
                    {
                        "comparison": "EQUALS",
                        "value": "AWS_EC2_INSTANCE"
                    },
                ]
            },
            "description": "This suppression rule omits EC2 instance type findings",
            "name": "ExampleSuppressionRuleEC2",
            "ownerId": "o-EXAMPLE222",
            "tags": {},
            "updatedAt": "2024-05-15T21:11:08.602000+00:00"
        },
        {
            "action": "SUPPRESS",
            "arn": "arn:aws:inspector2:us-east-1:813737243517:owner/o-EXAMPLE222/
filter/EXAMPLE444444444",
            "createdAt": "2024-05-15T21:28:27.054000+00:00",
            "criteria": {
                "resourceType": [
                    {
                        "comparison": "EQUALS",
                        "value": "AWS_ECR_INSTANCE"
                    }
                ]
            },
            "description": "This suppression rule omits ECR instance type findings",
            "name": "ExampleSuppressionRuleECR",
            "ownerId": "o-EXAMPLE222",
            "tags": {},
            "updatedAt": "2024-05-15T21:28:27.054000+00:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Inspector ユーザーガイド」の「Amazon Inspector の検出結果のフィルタリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListFilters」を参照してください。

### list-findings

次のコード例は、list-findings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

検出結果を一覧表示するには

次の list-findings のコマンドは、生成されたすべての検出結果を一覧表示します。

```
aws inspector list-findings
```

出力:

```
{
        "findingArns": [
        "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/
template/0-4r1V2mAw/run/0-MKkpXXPE/finding/0-HwPnsDm4",
        "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/
template/0-4r1V2mAw/run/0-v5D6fI3v/finding/0-tyvmqBLy"
      ]
}
```

詳細については、Amazon Inspector ガイドの「Amazon Inspector の検出結果」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListFindings」を参照してください。

### list-members

次のコード例は、list-members を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 組織の Amazon Inspector 委任管理者に関連付けられているすべてのメンバーアカウントを一覧表示するには

aws inspector2 list-members --only-associated

出力:

```
{
        {
             "members": [
        {
             "accountId": "123456789012",
             "delegatedAdminAccountId": "123456789012",
             "relationshipStatus": "ENABLED",
             "updatedAt": "2023-09-11T09:57:20.520000-07:00"
        },
        {
             "accountId": "123456789012",
             "delegatedAdminAccountId": "123456789012",
             "relationshipStatus": "ENABLED",
             "updatedAt": "2024-08-12T10:13:01.472000-07:00"
        },
        {
             "accountId": "625032911453",
             "delegatedAdminAccountId": "123456789012",
             "relationshipStatus": "ENABLED",
             "updatedAt": "2023-09-11T09:57:20.438000-07:00"
        },
        {
            "accountId": "715411239211",
            "delegatedAdminAccountId": "123456789012",
            "relationshipStatus": "ENABLED",
            "updatedAt": "2024-04-24T09:14:57.471000-07:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、 Amazon Inspector ユーザーガイドの「AWS Organizations を使用して Amazon Inspector での複数アカウントを管理する」を参照してください。

例 2: 組織の Amazon Inspector 委任管理者に対して、関連付けられているメンバーアカウントと、関連付けが解除されたメンバーアカウントをすべて一覧表示するには

aws inspector2 list-members --no-only-associated

出力:

```
{
        {
```

```
            "members": [
        {
            "accountId": "123456789012",
            "delegatedAdminAccountId": "123456789012",
            "relationshipStatus": "REMOVED",
            "updatedAt": "2024-05-15T11:34:53.326000-07:00"
        },
        {
            "accountId": "123456789012",
            "delegatedAdminAccountId": "123456789012",
            "relationshipStatus": "ENABLED",
            "updatedAt": "2023-09-11T09:57:20.520000-07:00"
        },
        {
            "accountId": "123456789012",
            "delegatedAdminAccountId": "123456789012",
            "relationshipStatus": "ENABLED",
            "updatedAt": "2024-08-12T10:13:01.472000-07:00"
        },
        {
            "accountId": "123456789012",
            "delegatedAdminAccountId": "123456789012",
            "relationshipStatus": "ENABLED",
            "updatedAt": "2023-09-11T09:57:20.438000-07:00"
        },
        {
            "accountId": "123456789012",
            "delegatedAdminAccountId": "123456789012",
            "relationshipStatus": "ENABLED",
            "updatedAt": "2024-04-24T09:14:57.471000-07:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、 Amazon Inspector ユーザーガイドの「AWS Organizations を使用して Amazon Inspector での複数アカウントを管理する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListMembers」を参照してください。

### `list-rules-packages`

次のコード例は、`list-rules-packages` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルールパッケージを一覧表示するには

次の list-rules-packages のコマンドは、使用可能なすべての Inspector ルールパッケージを一覧表示します。

```
aws inspector list-rules-packages
```

出力:

```
{
       "rulesPackageArns": [
         "arn:aws:inspector:us-west-2:758058086616:rulespackage/0-9hgA516p",
         "arn:aws:inspector:us-west-2:758058086616:rulespackage/0-H5hpSawc",
         "arn:aws:inspector:us-west-2:758058086616:rulespackage/0-JJOtZiqQ",
         "arn:aws:inspector:us-west-2:758058086616:rulespackage/0-vg5GGHSD"
       ]
 }
```

詳細については、「Amazon Inspector ガイド」の「Amazon Inspector ルールパッケージとルール」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListRulesPackages」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースのタグを一覧表示するには

次の list-tags-for-resource のコマンドは、arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-gcwFliYu の ARN を持つ評価テンプレートに関連付けられたすべてのタグを一覧表示します。

```
aws inspector list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:inspector:us-
west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-gcwFliYu
```

出力:

```
{
      "tags": [
        {
              "key": "Name",
              "value": "Example"
        }
      ]
}
```

詳細については、Amazon Inspector ガイドの 「Amazon Inspector 評価テンプレートと評価実行」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### list-usage-totals

次のコード例は、list-usage-totals を使用する方法を示しています。

AWS CLI

過去 30 日間の使用状況の合計を一覧表示するには

次の list-usage-totals の例では、過去 30 日間の使用状況の合計を一覧表示します。

```
aws inspector2 list-usage-totals
```

出力:

```
{
    "totals": [
        {
            "accountId": "123456789012",
            "usage": [
                {
                    "currency": "USD",
                    "estimatedMonthlyCost": 4.6022044647,
                    "total": 1893.4784083333334,
                    "type": "EC2_AGENTLESS_INSTANCE_HOURS"
                },
                {
```

```
                    "currency": "USD",
                    "estimatedMonthlyCost": 18.892449279,
                    "total": 10882.050784722222,
                    "type": "EC2_INSTANCE_HOURS"
                },
                {
                    "currency": "USD",
                    "estimatedMonthlyCost": 5.4525363736,
                    "total": 6543.043648333333,
                    "type": "LAMBDA_FUNCTION_CODE_HOURS"
                },
                {
                    "currency": "USD",
                    "estimatedMonthlyCost": 3.9064080309,
                    "total": 9375.379274166668,
                    "type": "LAMBDA_FUNCTION_HOURS"
                },
                {
                    "currency": "USD",
                    "estimatedMonthlyCost": 0.06,
                    "total": 6.0,
                    "type": "ECR_RESCAN"
                },
                {
                    "currency": "USD",
                    "estimatedMonthlyCost": 0.09,
                    "total": 1.0,
                    "type": "ECR_INITIAL_SCAN"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Inspector ユーザーガイド」の「Amazon Inspector での使用状況とコストのモニタリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListUsageTotals」を参照してください。

### `preview-agents`

次のコード例は、`preview-agents` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エージェントをプレビューするには

次の preview-agents のコマンドは、ARN が arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq の評価ターゲットの一部である EC2 インスタンスにインストールされたエージェントをプレビューします。

```
aws inspector preview-agents --preview-agents-arn arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq
```

出力:

```
{
      "agentPreviews": [
        {
              "agentId": "i-49113b93"
        }
      ]
}
```

詳細については、「Amazon Inspector ガイド」の「Amazon Inspector 評価ターゲット」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PreviewAgents」を参照してください。

### register-cross-account-access-role

次のコード例は、register-cross-account-access-role を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クロスアカウントアクセスロールを登録するには

次の register-cross-account-access-role コマンドは、評価実行の開始時または preview-agents コマンドを呼び出す際に Amazon Inspector が EC2 インスタンスを一覧表示するのに使用する ARN が arn:aws:iam::123456789012:role/inspector の IAM ロールを登録します。

```
aws inspector register-cross-account-access-role --role-
arn arn:aws:iam::123456789012:role/inspector
```

詳細については、「Amazon Inspector ガイド」の「Amazon Inspector のセットアップ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegisterCrossAccountAccessRole」を参照してください。

### remove-attributes-from-findings

次のコード例は、remove-attributes-from-findings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

検出結果から属性を削除するには

次の remove-attributes-from-finding のコマンドは、ARN が arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-8l1VIE0D/run/0-Z02cjjug/finding/0-T8yM9mEU の検出結果から、キー が Example で値が example の属性を削除します。

```
aws inspector remove-attributes-from-findings --finding-arns arn:aws:inspector:us-
west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-8l1VIE0D/run/0-Z02cjjug/finding/0-
T8yM9mEU --attribute-keys key=Example,value=example
```

出力:

```
{
      "failedItems": {}
}
```

詳細については、Amazon Inspector ガイドの「Amazon Inspector の検出結果」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemoveAttributesFromFindings」を参照してください。

### set-tags-for-resource

次のコード例は、set-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースのタグを設定するには

次の set-tags-for-resource のコマンドは、キーが Example で値が example のタグを ARN が arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX/template/0-7sbz2Kz0 の評価テンプレートに設定します。

```
aws inspector set-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:inspector:us-
west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX/template/0-7sbz2Kz0 --
tags key=Example,value=example
```

詳細については、Amazon Inspector ガイドの 「Amazon Inspector 評価テンプレートと評価実行」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetTagsForResource」を参照してください。

### start-assessment-run

次のコード例は、start-assessment-run を使用する方法を示しています。

AWS CLI

評価実行を開始するには

次の start-assessment-run のコマンドは、ARN が arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX/template/0-it5r2S4T の評価テンプレートを使用して、examplerun という名前の評価実行を開始します。

```
aws inspector start-assessment-run --assessment-run-name examplerun --assessment-
template-arn arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX/template/0-
it5r2S4T
```

出力:

```
{
      "assessmentRunArn": "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-
nvgVhaxX/template/0-it5r2S4T/run/0-jOoroxyY"
}
```

詳細については、Amazon Inspector ガイドの 「Amazon Inspector 評価テンプレートと評価実行」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartAssessmentRun」を参照してください。

### stop-assessment-run

次のコード例は、stop-assessment-run を使用する方法を示しています。

AWS CLI

評価実行を停止するには

次の stop-assessment-run のコマンドは、ARN が arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX/template/0-it5r2S4T/run/0-jOoroxyY の評価実行を停止します。

```
aws inspector stop-assessment-run --assessment-run-arn arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX/template/0-it5r2S4T/run/0-jOoroxyY
```

詳細については、Amazon Inspector ガイドの 「Amazon Inspector 評価テンプレートと評価実行」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopAssessmentRun」を参照してください。

### subscribe-to-event

次のコード例は、subscribe-to-event を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イベントをサブスクライブするには

次の例では、ASSESSMENT_RUN_COMPLETED イベントに関する Amazon SNS 通知を ARN が arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:exampletopic のトピックに送信するプロセスを有効にします。

```
aws inspector subscribe-to-event \
    --event ASSESSMENT_RUN_COMPLETED \
```

```
    --resource-arn arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX/
template/0-7sbz2Kz0 \
    --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:exampletopic
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Inspector ガイド」の「Amazon Inspector 評価テンプレートと評価実行」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SubscribeToEvent」を参照してください。

### unsubscribe-from-event

次のコード例は、unsubscribe-from-event を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イベントからサブスクライブを解除するには

次の unsubscribe-from-event コマンドは、ASSESSMENT_RUN_COMPLETED イベントに関する Amazon SNS 通知を ARN が arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:exampletopic のトピックに送信するプロセスを無効にします。

```
aws inspector unsubscribe-from-event --event ASSESSMENT_RUN_COMPLETED --resource-
arn arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX/template/0-7sbz2Kz0
 --topic arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:exampletopic
```

詳細については、Amazon Inspector ガイドの 「Amazon Inspector 評価テンプレートと評価実行」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UnsubscribeFromEvent」を参照してください。

### update-assessment-target

次のコード例は、update-assessment-target を使用する方法を示しています。

AWS CLI

評価ターゲットを更新するには

次の update-assessment-target のコマンドは、ARN が arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX で名前が Example の評価ターゲットと ARN が arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:resourcegroup/0-yNbgL5Pt のリソースグループを更新します。

```
aws inspector update-assessment-target --assessment-target-arn arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX --assessment-target-name Example --resource-group-arn arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:resourcegroup/0-yNbgL5Pt
```

詳細については、「Amazon Inspector ガイド」の「Amazon Inspector 評価ターゲット」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateAssessmentTarget」を参照してください。

### update-filter

次のコード例は、update-filter を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フィルタを更新するには

次の update-filter の例では、ECR インスタンスの検出結果の代わりに Lambda の検出結果を省略するようにフィルターを更新します。

```
aws inspector2 update-filter \
   --filter-arn "arn:aws:inspector2:us-west-2:123456789012:owner/o-EXAMPLE222/filter/EXAMPLE444444444" \
   --name "ExampleSuppressionRuleLambda" \
   --description "This suppression rule omits Lambda instance findings" \
   --reason "Updating filter to omit Lambda instance findings instead of ECR instance findings"
```

出力:

```
{
    "filters": [
        {
            "action": "SUPPRESS",
```

```
            "arn": "arn:aws:inspector2:us-west-2:123456789012:owner/o-EXAMPLE222/
filter/EXAMPLE444444444",
            "createdAt": "2024-05-15T21:28:27.054000+00:00",
            "criteria": {
                "resourceType": [
                    {
                        "comparison": "EQUALS",
                        "value": "AWS_ECR_INSTANCE"
                    }
                ]
            },
            "description": "This suppression rule omits Lambda instance findings",
            "name": "ExampleSuppressionRuleLambda",
            "ownerId": "o-EXAMPLE222",
            "reason": "Updating filter to omit Lambda instance findings instead of
 ECR instance findings",
            "tags": {},
            "updatedAt": "2024-05-15T22:23:13.665000+00:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Inspector ユーザーガイド」の「Amazon Inspector での検出結果の管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateFilter」を参照してください。

## AWS IoT examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS IoT で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### `accept-certificate-transfer`

次のコード例は、accept-certificate-transfer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

別の AWS アカウントから転送されたデバイス証明書を受け入れるには

次の accept-certificate-transfer の例では、別の AWS アカウントから転送されたデバイス証明書を受け入れます。証明書は ID で識別されます。

```
aws iot accept-certificate-transfer \
    --certificate-
id 488b6a7f2acdeb00a77384e63c4e40b18bEXAMPLEe57b7272ba44c45e3448142
```

このコマンドでは、出力が生成されません。

詳細については、「AWSIoT Core デベロッパーガイド」の「証明書を別のアカウントに転送する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AcceptCertificateTransfer」を参照してください。

### `add-thing-to-billing-group`

次のコード例は、add-thing-to-billing-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 請求グループにモノを名前で追加するには

次の add-thing-to-billing-group の例では、MyLightBulb という名前のモノを GroupOne という名前の請求グループに追加します。

```
aws iot add-thing-to-billing-group \
    --billing-group-name GroupOne \
    --thing-name MyLightBulb
```

このコマンドでは何も出力されません。

例 2: 請求グループに ARN でモノを追加するには

次の add-thing-to-billing-group の例では、指定された ARN を持つモノを、指定された ARN を持つ請求グループに追加します。ARN の指定は、複数の AWS リージョンまたはアカウントを操作する場合に役立ちます。これにより、適切なリージョンとアカウントに追加できます。

```
aws iot add-thing-to-thing-group \
    --billing-group-arn "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:billinggroup/GroupOne" \
    --thing-arn "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyOtherLightBulb"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「請求グループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddThingToBillingGroup」を参照してください。

### add-thing-to-thing-group

次のコード例は、add-thing-to-thing-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノをグループに追加するには

次の add-thing-to-thing-group の例では、指定されたモノを指定されたモノグループに追加します。

```
aws iot add-thing-to-thing-group \
    --thing-name MyLightBulb \
    --thing-group-name LightBulbs
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「モノのグループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddThingToThingGroup」を参照してください。

### associate-targets-with-job

次のコード例は、associate-targets-with-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノのグループを連続ジョブに関連付けるには

次の associate-targets-with-job の例では、指定されたモノのグループを指定された連続ジョブに関連付けます。

```
aws iot associate-targets-with-job \
    --targets "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/LightBulbs" \
    --job-id "example-job-04"
```

出力:

```
{
    "jobArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:job/example-job-04",
    "jobId": "example-job-04",
    "description": "example continuous job"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「ジョブ (CLI) の作成と管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateTargetsWithJob」を参照してください。

### attach-policy

次のコード例は、attach-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: モノのグループにポリシーをアタッチするには

次の attach-policy の例では、指定されたポリシーを ARN で識別されるモノのグループにアタッチします。

```
aws iot attach-policy \
    --target "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/LightBulbs" \
    --policy-name "UpdateDeviceCertPolicy"
```

このコマンドでは、出力が生成されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「モノのグループ」を参照してください。

例 2: ポリシーを証明書にアタッチするには

次の attach-policy の例では、証明書で指定されたプリンシパルにポリシー UpdateDeviceCertPolicy をアタッチします。

```
aws iot attach-policy \
    --policy-name UpdateDeviceCertPolicy \
    --target "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/4f0ba725787aa94d67d2fca420eca022242532e8b3c58e7465c7778b443fd65e"
```

このコマンドでは、出力が生成されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT ポリシーをデバイス証明書にアタッチする」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「AttachPolicy」を参照してください。

### attach-security-profile

次のコード例は、attach-security-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

セキュリティプロファイルをすべての未登録のデバイスに関連付けるには

次の attach-security-profile の例では、Testprofile という名前の AWS IoT Device Defender セキュリティプロファイルを、この AWS アカウントの us-west-2 リージョン内のすべての未登録デバイスと関連付けます。

```
aws iot attach-security-profile \
    --security-profile-name Testprofile \
    --security-profile-target-arn "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:all/
unregistered-things"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Detect コマンド」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AttachSecurityProfile」を参照してください。

### attach-thing-principal

次のコード例は、attach-thing-principal を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノに証明書をアタッチするには

次の attach-thing-principal 例では、MyTemperatureSensor モノに証明書をアタッチします。証明書は ARN によって識別されます。証明書の ARN は AWS IoT コンソールで確認できます。

```
aws iot attach-thing-principal \
    --thing-name MyTemperatureSensor \
    --principal arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/2e1eb273792174ec2b9bf4e9b37e6c6c692345499506002a351597670552 78e8
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT ディベロッパーガイド」の「レジストリによるモノの管理方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI API リファレンス」の「AttachThingPrincipal」を参照してください。

### cancel-audit-mitigation-actions-task

次のコード例は、cancel-audit-mitigation-actions-task を使用する方法を示しています。

AWS CLI

監査緩和アクションタスクをキャンセルするには

次の cancel-audit-mitigations-action-task の例では、指定されたタスクの緩和アクションの適用をキャンセルします。すでに完了したタスクはキャンセルできません。

```
aws iot cancel-audit-mitigation-actions-task
    --task-id "myActionsTaskId"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「CancelAuditMitigationActionsTask (緩和アクションコマンド)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelAuditMitigationActionsTask」を参照してください。

### cancel-audit-task

次のコード例は、cancel-audit-task を使用する方法を示しています。

AWS CLI

監査タスクをキャンセルするには

次の cancel-audit-task の例では、指定されたタスク ID を持つ監査タスクをキャンセルします。完了したタスクをキャンセルできません。

```
aws iot cancel-audit-task \
    --task-id a3aea009955e501a31b764abe1bebd3d
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Audit コマンド」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelAuditTask」を参照してください。

### cancel-certificate-transfer

次のコード例は、cancel-certificate-transfer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

別の AWS のアカウントへの証明書の転送をキャンセルするには

次の cancel-certificate-transfer の例では、指定された証明書転送の転送をキャンセルします。証明書は証明書 ID によって識別されます。AWS IoT コンソールで証明書の ID を確認できます。

```
aws iot cancel-certificate-transfer \
```

```
    --certificate-
id f0f33678c7c9a046e5cc87b2b1a58dfa0beec26db78addd5e605d630e05c7fc8
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWSIoT Core デベロッパーガイド」の「証明書を別のアカウントに転送する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelCertificateTransfer」を参照してください。

### cancel-job-execution

次のコード例は、cancel-job-execution を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デバイスでジョブ実行をキャンセルするには

次の cancel-job-execution の例では、デバイスで指定されたジョブの実行をキャンセルします。ジョブが QUEUED の状態にない場合は、--force パラメータを追加する必要があります。

```
aws iot cancel-job-execution \
    --job-id "example-job-03" \
    --thing-name "MyRPi"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「ジョブ (CLI) の作成と管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelJobExecution」を参照してください。

### cancel-job

次のコード例は、cancel-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ジョブをキャンセルするには

以下の cancel-job の例では、指定したジョブをキャンセルします。

```
aws iot cancel-job \
    --job-job "example-job-03"
```

出力:

```
{
    "jobArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:job/example-job-03",
    "jobId": "example-job-03",
    "description": "example job test"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「ジョブ (CLI) の作成と管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelJob」を参照してください。

### clear-default-authorizer

次のコード例は、clear-default-authorizer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デフォルトのオーソライザーをクリアするには

次の clear-default-authorizer の例では、現在設定されているデフォルトのカスタムオーソライザーをクリアします。このコマンドを実行すると、デフォルトのオーソライザーはなくなります。カスタムオーソライザーを使用する場合は、HTTP リクエストヘッダーに名前で指定する必要があります。

```
aws iot clear-default-authorizer
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「ClearDefaultAuthorizer」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ClearDefaultAuthorizer」を参照してください。

### confirm-topic-rule-destination

次のコード例は、confirm-topic-rule-destination を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トピックルールの送信先を確認するには

次の confirm-topic-rule-destination の例では、HTTP エンドポイントで受信した確認トークンを使用してトピックルールの送信先を確認します。

```
aws iot confirm-topic-rule-destination \
    --confirmation-token "AYADeIcmtq-
ZkxfpiWIQqHWM5ucAXwABABVhd3MtY3J5cHRvLXB1YmxpYy1rZXkAREFxY1E0UmlGeDg0V21BZWZ1VjZtZWFRVUJJUkt
aywpPqg8YEsa1lD4B40aJ2s1wEHKMybiF1RoOZzYisI0IvslzQY5UmCkqq3tV-3f7-
nKfosgIAAAADAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAi9RMgy-
V19V9m6Iw2xfbw_____wAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAEAAAB1hw4SokgUcxiJ3gTO6n50NLJVpzyQR1UmPIj5sShqXEQGc0
iufgrzTePl8RZYOWr0O6Aj9DiVzJZx-1iD6Pu-
G6PUw1kaO7Knzs2B4AD0qfrHUF4pYRTvyUgBnMGUCMQC8ZRmhKqntd_c6Kgrow3bMUDBvNqo2qZr8Z8Jm2rzgseROlAn
PIetJ803Z4IlIlF8xXlcdPGP-PV1dOXFemyL8g"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「トピックルールの送信先の確認」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ConfirmTopicRuleDestination」を参照してください。

### create-audit-suppression

次のコード例は、create-audit-suppression を使用する方法を示しています。

AWS CLI

監査検出結果の抑制を作成するには

次の create-audit-suppression の例では、「virtualMachinePolicy」という名前のポリシーに対して、過度に許容されているというフラグが付けられた監査検出結果の抑制を作成します。

```
aws iot create-audit-suppression \
    --check-name IOT_POLICY_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK \
```

```
    --resource-identifier
policyVersionIdentifier={"policyName"="virtualMachinePolicy","policyVersionId"="1"}
\
    --no-suppress-indefinitely \
    --expiration-date 2020-10-20
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「監査の検出結果の抑制」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateAuditSuppression」を参照してください。

### create-authorizer

次のコード例は、create-authorizer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムオーソライザーを作成するには

次の create-authorizer の例では、カスタム認証サービスの一部として指定された Lambda 関数を使用するカスタムオーソライザーを作成します。

```
   aws iot create-authorizer \
       --authorizer-name "CustomAuthorizer" \
       --authorizer-function-arn "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:CustomAuthorizerFunction" \
       --token-key-name "MyAuthToken" \
       --status ACTIVE \
       --token-signing-public-keys FIRST_KEY="-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA1uJOB4lQPgG/lM6ZfIwo
Z+7ENxAio9q6QD4FFqjGZsvjtYwjoe1RKK0U8Eq9xb5O3kRSmyIwTzwzm/f4Gf0Y
ZUloJ+t3PUUwHrmbYTAgTrCUgRFygjfgVwGCPs5ZAX4Eyqt5cr+AIHIiUDbxSa7p
zwOBKPeic0asNJpqT8PkBbRaKyleJh5oo81NDHHmVtbBm5A5YiJjqYXLaVAowKzZ
+GqsNvAQ9Jy1wI2VrEa1OfL8flDB/BJLm7zjpfPOHDJQgID0XnZwAlNnZcOhCwIx
50g2LW2Oy9R/dmqtDmJiVP97Z4GykxPvwlYHrUXY0iW1R3AR/Ac1NhCTGZMwVDB1
lQIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----"
```

出力:

```
{
    "authorizerName": "CustomAuthorizer",
    "authorizerArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:authorizer/
CustomAuthorizer2"
}
```

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「CreateAuthorizer」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateAuthorizer」を参照してください。

### create-billing-group

次のコード例は、create-billing-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

請求グループを作成するには

次の create-billing-group 例では、GroupOne という名前のシンプルな請求グループが作成されます。

```
aws iot create-billing-group \
    --billing-group-name GroupOne
```

出力:

```
{
    "billingGroupName": "GroupOne",
    "billingGroupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:billinggroup/GroupOne",
    "billingGroupId": "103de383-114b-4f51-8266-18f209ef5562"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「請求グループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateBillingGroup」を参照してください。

### create-certificate-from-csr

次のコード例は、create-certificate-from-csr を使用する方法を示しています。

AWS CLI

証明書署名リクエスト (CSR) からデバイス証明書を作成するには

次の create-certificate-from-csr の例では、CSR からデバイス証明書を作成します。openssl コマンドを使用して、CSR を作成できます。

```
aws iot create-certificate-from-csr \
    --certificate-signing-request=file://certificate.csr
```

出力:

```
{
    "certificateArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:cert/
c0c57bbc8baaf4631a9a0345c957657f5e710473e3ddbee1428d216d54d53ac9",
        "certificateId":
 "c0c57bbc8baaf4631a9a0345c957657f5e710473e3ddbee1428d216d54d53ac9",
        "certificatePem": "<certificate-text>"
}
```

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「CreateCertificateFromCSR」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateCertificateFromCsr」を参照してください。

### create-custom-metric

次のコード例は、create-custom-metric を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デバイスが Device Defender に発行するカスタムメトリクスを作成するには

次の create-custom-metric の例では、バッテリーの割合を測定するカスタムメトリクスを作成します。

```
aws iot create-custom-metric \
    --metric-name "batteryPercentage" \
    --metric-type "number" \
```

```
    --display-name "Remaining battery percentage." \
    --region us-east-1 \
    --client-request-token "02ccb92b-33e8-4dfa-a0c1-35b181ed26b0"
```

出力:

```
{
    "metricName": "batteryPercentage",
    "metricArn": "arn:aws:iot:us-east-1:1234564789012:custommetric/
batteryPercentage"
}
```

詳細については、「AWS IoT Core デベロッパーガイド」の「カスタムメトリクス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateCustomMetric」を参照してください。

### create-dimension

次のコード例は、create-dimension を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディメンションを作成するには

次の create-dimension では、TopicFilterForAuthMessages という 1 つのトピックフィルターを使用してディメンションを作成します。

```
aws iot create-dimension \
    --name TopicFilterForAuthMessages \
    --type TOPIC_FILTER \
    --string-values device/+/auth
```

出力:

```
{
    "name": "TopicFilterForAuthMessages",
    "arn": "arn:aws:iot:eu-west-2:123456789012:dimension/TopicFilterForAuthMessages"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Detect コマンド」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDimension」を参照してください。

### create-domain-configuration

次のコード例は、create-domain-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメイン設定を作成するには

次の create-domain-configuration の例では、サービスタイプが DATA の AWS マネージドドメイン設定を作成します。

```
aws iot create-domain-configuration \
    --domain-configuration-name "additionalDataDomain" \
    --service-type "DATA"
```

出力:

```
{
    "domainConfigurationName": "additionalDataDomain",
    "domainConfigurationArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:domainconfiguration/additionalDataDomain/dikMh"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「設定可能なエンドポイント」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDomainConfiguration」を参照してください。

### create-dynamic-thing-group

次のコード例は、create-dynamic-thing-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノの動的グループを作成するには

次の create-dynamic-thing-group の例では、60 度を超える温度属性を持つ任意のモノを含むモノの動的グループを作成します。モノの動的グループを使用する前に、AWS IoT フリートのインデックス作成を有効にする必要があります。

```
aws iot create-dynamic-thing-group \
    --thing-group-name "RoomTooWarm" \
    --query-string "attributes.temperature>60"
```

出力:

```
{
    "thingGroupName": "RoomTooWarm",
    "thingGroupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/RoomTooWarm",
    "thingGroupId": "9d52492a-fc87-43f4-b6e2-e571d2ffcad1",
    "indexName": "AWS_Things",
    "queryString": "attributes.temperature>60",
    "queryVersion": "2017-09-30"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」「モノの動的グループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDynamicThingGroup」を参照してください。

### create-job

次のコード例は、create-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ジョブを作成するには

次の create-job の例では、MyRaspberryPi デバイスに JSON ドキュメントを送信するシンプルな AWS IoT ジョブを作成します。

```
aws iot create-job \
    --job-id "example-job-01" \
    --targets "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyRaspberryPi" \
    --document file://example-job.json \
    --description "example job test" \
```

```
    --target-selection SNAPSHOT
```

出力:

```
{
    "jobArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:job/example-job-01",
    "jobId": "example-job-01",
    "description": "example job test"
}
```

例 2: 連続ジョブを作成するには

次の create-job の例では、ターゲットとして指定されたモノがジョブを完了した後も実行し続けるジョブを作成します。この例では、ターゲットはモノのグループであるため、新しいデバイスがグループに追加されると、それらの新しいモノに対して連続ジョブが実行されます。

aws iot create-job --job-id "example-job-04" --targets "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/DeadBulbs" --document file://example-job.json --description "example continuous job" --target-selection CONTINUOUS

出力:

```
{
    "jobArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:job/example-job-04",
    "jobId": "example-job-04",
    "description": "example continuous job"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「ジョブ (CLI) の作成と管理」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンス の「CreateJob」を参照してください。

### create-keys-and-certificate

次のコード例は、create-keys-and-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

RSA キーペアを作成して X.509 証明書を発行するには

以下の create-keys-and-certificate は、2048 ビットの RSA キーペアを作成し、発行されたパブリックキーを使用して X.509 証明書を発行します。AWS IoT がこの証明書のプライベートキーを提供するのは今回のみですので、必ず安全な場所に保管してください。

```
aws iot create-keys-and-certificate \
    --certificate-pem-outfile "myTest.cert.pem" \
    --public-key-outfile "myTest.public.key" \
    --private-key-outfile "myTest.private.key"
```

出力:

```
{
    "certificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/9894ba17925e663f1d29c23af4582b8e3b7619c31f3fbd93adcb51ae54b83dc2",
    "certificateId":
 "9894ba17925e663f1d29c23af4582b8e3b7619c31f3fbd93adcb51ae54b83dc2",
    "certificatePem": "
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICiTCCEXAMPLE6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAgEXAMPLEAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSEXAMPLE2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYEXAMPLEb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCEXAMPLEJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDAEXAMPLEsTC0lBTSBDb25z
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEXAMPLE25lQGFt
YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+aEXAMPLE
EXAMPLEfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZEXAMPLELG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAEXAMPLEWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9qEXAMPLEyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDEXAMPLEBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----\n",
    "keyPair": {
        "PublicKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----
\nMIIBIjANBgkqhkEXAMPLEQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAEXAMPLE1nnyJwKSMHw4h\nMMEXAMPLEuuN/
dMAS3fyce8DW/4+EXAMPLEyjmoF/YVF/gHr99VEEXAMPLE5VF13\n59VK7cEXAMPLE67GK+y+jikqXOgHh/
xJTwo
+sGpWEXAMPLEDz18xOd2ka4tCzuWEXAMPLEahJbYkCPUBSU8opVkR7qkEXAMPLE1DR6sx2HocliOOLtu6Fkw91swQWEX
\GB3ZPrNh0PzQYvjUStZeccyNCx2EXAMPLEvp9mQOUXP6plfgxwKRX2fEXAMPLEDa
\nhJLXkX3rHU2xbxJSq7D+XEXAMPLEcw+LyFhI5mgFRl88eGdsAEXAMPLElnI9EesG\nFQIDAQAB\n-----
END PUBLIC KEY-----\n",
```

```
        "PrivateKey": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\nkey omittted for security
 reasons\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\n"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT デバイス証明書の作成と登録」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateKeysAndCertificate」を参照してください。

### create-mitigation-action

次のコード例は、create-mitigation-action を使用する方法を示しています。

AWS CLI

緩和アクションを作成するには

次の create-mitigation-action の例では、AddThingsToQuarantineGroup1Action という名前の緩和アクションを定義しています。この緩和アクションを適用すると、モノは QuarantineGroup1 という名前のモノのグループに移動します。このアクションは、モノの動的グループをオーバーライドします。

```
aws iot create-mitigation-action --cli-input-json file::params.json
```

params.json の内容:

```
{
    "actionName": "AddThingsToQuarantineGroup1Action",
    "actionParams": {
        "addThingsToThingGroupParams": {
            "thingGroupNames": [
                "QuarantineGroup1"
            ],
            "overrideDynamicGroups": true
        }
    },
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
MoveThingsToQuarantineGroupRole"
}
```

出力:

```
{
    "actionArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:mitigationaction/
AddThingsToQuarantineGroup1Action",
    "actionId": "992e9a63-a899-439a-aa50-4e20c52367e1"
}
```

詳細については、「AWSIoT デベロッパーガイド」の「CreateMitigationAction (緩和アクションコマンド)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateMitigationAction」を参照してください。

### create-ota-update

次のコード例は、create-ota-update を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon FreeRTOS で使用する OTA 更新を作成するには

次の create-ota-update の例では、ターゲットまたはグループのグループに AWS IoT OTAUpdate を作成します。これは Amazon FreeRTOS の無線通信更新の一部であり、新しいファームウェアイメージを単一のデバイスまたはデバイスのグループにデプロイできます。

```
aws iot create-ota-update \
    --cli-input-json file://create-ota-update.json
```

create-ota-update.json の内容:

```
{
    "otaUpdateId": "ota12345",
    "description": "A critical update needed right away.",
    "targets": [
        "device1",
        "device2",
        "device3",
        "device4"
    ],
    "targetSelection": "SNAPSHOT",
```

```
    "awsJobExecutionsRolloutConfig": {
        "maximumPerMinute": 10
    },
    "files": [
        {
          "fileName": "firmware.bin",
          "fileLocation": {
            "stream": {
              "streamId": "004",
              "fileId":123
            }
          },
          "codeSigning": {
            "awsSignerJobId": "48c67f3c-63bb-4f92-a98a-4ee0fbc2bef6"
          }
        }
    ]
    "roleArn": "arn:aws:iam:123456789012:role/service-role/my_ota_role"
}
```

出力:

```
{
     "otaUpdateId": "ota12345",
     "awsIotJobId": "job54321",
     "otaUpdateArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:otaupdate/itsaupdate",
     "awsIotJobArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:job/itsajob",
     "otaUpdateStatus": "CREATE_IN_PROGRESS"
}
```

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「CreateOTAUpdate」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateOtaUpdate」を参照してください。

### create-policy-version

次のコード例は、create-policy-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポリシーを新しいバージョンで更新するには

次の create-policy-version の例では、ポリシー定義を更新し、新しいポリシーバージョンを作成します。また、この例では新しいバージョンをデフォルトにします。

```
aws iot create-policy-version \
    --policy-name UpdateDeviceCertPolicy \
    --policy-document file://policy.json \
    --set-as-default
```

policy.json の内容:

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action":  "iot:UpdateCertificate",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:policy/UpdateDeviceCertPolicy",
    "policyDocument": "{ \"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\": [ { \"Effect\":
 \"Allow\", \"Action\":  \"iot:UpdateCertificate\", \"Resource\": \"*\" } ] }",
    "policyVersionId": "2",
    "isDefaultVersion": true
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT ポリシー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreatePolicyVersion」を参照してください。

### create-policy

次のコード例は、create-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS IoT ポリシーを作成するには

次の create-policy の例では、TemperatureSensorPolicy という名前の AWS IoT ポリシーを作成します。policy.json ファイルには、AWS IoT ポリシーアクションを許可するステートメントが含まれています。

```
aws iot create-policy \
    --policy-name TemperatureSensorPolicy \
    --policy-document file://policy.json
```

policy.json の内容:

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iot:Publish",
                "iot:Receive"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:topic/topic_1",
                "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:topic/topic_2"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iot:Subscribe"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:topicfilter/topic_1",
                "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:topicfilter/topic_2"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iot:Connect"
            ],
```

```
            "Resource": [
                "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:client/basicPubSub"
            ]
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "policyName": "TemperatureSensorPolicy",
    "policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:policy/
TemperatureSensorPolicy",
    "policyDocument": "{
        \"Version\": \"2012-10-17\",
        \"Statement\": [
            {
                \"Effect\": \"Allow\",
                \"Action\": [
                    \"iot:Publish\",
                    \"iot:Receive\"
                ],
                \"Resource\": [
                    \"arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:topic/topic_1\",
                    \"arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:topic/topic_2\"
                ]
            },
            {
                \"Effect\": \"Allow\",
                \"Action\": [
                    \"iot:Subscribe\"
                ],
                \"Resource\": [
                    \"arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:topicfilter/topic_1\",
                    \"arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:topicfilter/topic_2\"
                ]
            },
            {
                \"Effect\": \"Allow\",
                \"Action\": [
                    \"iot:Connect\"
                ],
                \"Resource\": [
```

```
                    \"arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:client/basicPubSub\"
                ]
            }
        ]
    }",
    "policyVersionId": "1"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT ポリシー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreatePolicy」を参照してください。

### create-provisioning-claim

次のコード例は、create-provisioning-claim を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロビジョニングクレームを作成するには

次の create-provisioning-claim の例では、プロビジョニングテンプレートからプロビジョニングクレームを作成します。

```
aws iot create-provisioning-claim \
    --template-name MyTestProvisioningTemplate
```

出力:

```
{
    "certificateId":
 "78de02184b2ce80cf8fb709bda59e62b19fb83513590483eb0434589476ab09f",
    "certificatePem": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\nMIIDdzCCAl
+gAwIBAgIUXSZhEBLztMLZ2fHG
14gV0NymYY0wDQYJKoZIhvcNAQEL
\nBQAwfjELMAkGA1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgMCldhc2hpbmd0b24xEDAOBg
VBAcM\nB1NlYXR0bGUxGDAWBgNVBAoMD0FtYXpvbi5jb20gSW5jLjEgMB4GA1UECwwXQW1h
\nem9uIElvVCBQcm9
2aXNpb25pbmcxDDAKBgNVBAUTAzEuMDAeFw0yMDA3MjgxNjQ0\nMDZaFw0yMDA3MjgxNjUxMDZaMEsxSTBHBgNVB
AMMQDFhNDEyM2VkNmIxYjU3MzE3\nZTgzMTJmY2MzN2FiNTdhY2MzYTZkZGVjOGQ5OGY3NzUwMWRlMjc0YjhmYTQ
xN2Iw\nggEiMA0GCSqGSIb3EXAMPLEAA4IBDwAwggEKAoIBAQDBhKI94ktKLqTwnj+ayOq1\nTAJt/
N6s6IJDZvl
```

```
rYjkC0E7wzaeY3TprWk03S29vUzVuEOXHXQXZbihgpg2m6fza\nkWm9/
wpjzE9ny5+xkPGVH4Wnwz7yK5m8S0agL
T96cRBSWnWmonOWdY0GKVzni0CA\n+iyGudgrFKm7Eae/
v18oXrf82KtOAGO4xG0KE2WKYHsT1fx3c9xZhlXP/eX
Lhv00\n+lGp0WVw9PbhKfrxliKJ5q6sL5nVUaUHq6hlQPYwsATeOvAp3u0ak5zgTyL0fg7Y
\nPyKk6VYwLW62r+V
YBSForEMOAhkq3LsP/rjxpEKmi2W4lPVS6oFZRKcD+H1Kyil5\nAgMBAAGjIDAeMAwGA1UdEwEB/
wQCMAAwDgYDV
R0PAQH/BAQDAgeAMA0GCSqGSIb3\nDQEBCwUAA4IBAQAGgix2k6nVqbZFKq97/fZBzLGS0dyz5rT/
E41cDIRX+1j
EPW41\nw0D+2sXheCZLZZnSkvIiP74IToNeXDrjdcaodeGFVHIElRjhMIq+4ZebPbRLtidF
\nRc2hfcTAlqq9Z6v
5Vk6BeM1tu0RqH1wPoVUccLPya8EjNCbnJZUmGdOfrN/Y9pho\n5ikV+HPeZhG/k6dhE2GsQJyKFVHL/
uBgKSily
1bRyWU1r6qcpWBNBHjUoD7HgOwD
\nnzMh4XRb2FQDsqFalkCSYmeL8IVC49sgPD9Otyp5uteGMTy62usAAUQdq/f
ZvrWg\nOkFpwMVnGKVKT7Kg0kKOLzKWOBB2Jm4/gmrJ\n-----END CERTIFICATE-----\n",
    "keyPair": {
        "PublicKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----
\nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCg
KCAQEAwYSiPeJLSi6k8J4/msjq
\ntUwCbfzerOiCQ2b5a2I5AtBO8M2nmN06a1pNN0tvb1M1bhDlx10F2W4oYKYN
pun8\n2pFpvf8KY8xPZ8ufsZDxlR+Fp8M+8iuZvEtGoC0/enEQUlp1pqJzlnWNBilc54tA
\ngPoshrnYKxSpuxGn
v79fKF63/NirTgBjuMRtChNlimEXAMPLE3PcWYZVz/3ly4b9\nNPpRqdFlcPT24Sn68ZYiieaurC
+Z1VGlB6uoZU
D2MLAE3jrwKd7tGpOc4E8i9H4O\n2D8ipOlWMC1utq/
lWAUhaKxDDgIZKty7D/648aRCpotluJT1UuqBWUSnA/h9
Ssop\neQIDAQAB\n-----END PUBLIC KEY-----\n",
        "PrivateKey": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
\nMIIEowIBAAKCAQEAwYSiPeJLSi6k8J4/
msjqtUwCbfzerOiCQ2b5a2I5AtBO8M2n
\nmN06a1pNN0tvb1M1bhDlx10F2W4oYKYNpun82pFpvf8KY8xPZ8ufsZ
DxlR+Fp8M+\n8iuZvEtGoC0/enEQUlp1pqJzlnWNBilc54tAgPoshrnYKxSpuxGnv79fKF63/Nir
\nTgBjuMRtCh
NlimB7E9X8d3PcWYZVz/3ly4b9NPpRqdFlcPT24Sn68ZYiieaurC+Z
\n1VGlB6uoZUD2MLAE3jrwKd7tGpOc4E8i
9H4O2D8ipOlWMC1utq/lWAUhaKxDDgIZ\nKty7D/648aRCpotluJT1UuqBWUSnA/
h9SsopeQIDAQABAoIBAEAybN
QUtx9T2/nK\ntZT2pA4iugecxI4dz+DmT0XVXs5VJmrx/
nBSq6ejXExEpSIMO4RY7LE3ZdJcnd56\nF7tQkkY7yR
VzfxHeXFU1krOIPuxWebNOrRoPZr+1RSer+wv2aBC525+88pVuR6tM
\nm3pgkrR2ycCj9FdOUoQxdjHBHaM5PDmJ
```

```
9aSxCKdg3nReepeGwsR2TQA+m2vVxWk7\nou0+91eTOP+/QfP7P8ZjOIkO2XivlRcVDyN/
E4QXPKuIkM/8vS8VK+
E9pATQ0MtB\n2lw8R/YU5AJd6jlEXAMPLEGU2UzRzInNWiLtkPPPqgqXXhxOf+mxByjcMalVJk0L
\nhOG2ROUCgY
EA+ROcHNHy/XbsP7FihOhEh+6Q2QxQ2ncBUPYbBazrR8Hn+7SCICQK
\nVyYfd8Ajfq3e7RsKVL5SlMBp7Slidxak
bIn28fKfPn62DaemGCIoyDgLpF+eUxBx
\ngzbCiBZga8brfurza43UZjKZLpg3hq721+FeAiXi1Nma4Yr9YWEHEN
8CgYEAxuWt\npzdWWmsiFzfsAw0sy9ySDA/xr5WRWzJyAqUsjsks6rxNzWebpufnYHcmtW7pLdqM
\nkboHwN2pXa
kmZvrk2nKkEMq5brBYGDXuxDe+V369Bianx8aZFyIsckA7OwXW1w1h
\ngRC5rQ4XOgp3+Jmw7eAO8LRYDjaN846+
QbtO2KcCgYAWS0UL51bijQR0ZwI0dz27\nFQVuCAYsp748aurcRTACCj8jbnK/
QbqTNlxWsaH7ssBjZKo2D5sAqY
BRtASWODab\naHXsDhVm2Jye+ESLoHMaCLoyCkT3ll8yqXIcEDStMO7fO1Ryag164EiJvSIrMfny\nNL/
fXVjCSH
/udCxdzPt+7QKBgQC+LAD7rxdr4J9538hTqpc4XK9vxRbrMXEH55XH
\nHbMa2xONZXpmeTgEQBukyohCVceyRhK9
i0e6irZTjVXghOeoTpC8VXkzcnzouTiQ
\neFQQSGfnp7Ioe6UIz23715pKduzSNkMSKrG924ktv7CyDBF1gBQI5g
aDoHnddJBJ\nPRTIZQKBgA8MASXtTxQntRwXXzR92U0vAighiuRkB/mx9jQpUcK1qiqHbkAMqgNF
\nPFCBYIUbFT
iYKKKeJNbyJQvjfsJCkAnaFJ+RnTxk0Q6Wjm20peJ/ii4QiDdnigoE\nvdlc5cFQewWb4/
zqAtPdinkPlN94ileI
79XQdc7RlJ0jpgTimL+V\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\n"
    },
    "expiration": 1595955066.0
}
```

詳細については、「AWS IoT Core デベロッパーガイド」の「信頼できるユーザーによるプロビジョニング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateProvisioningClaim」を参照してください。

### create-provisioning-template-version

次のコード例は、create-provisioning-template-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロビジョニングテンプレートバージョンを作成するには

次の例では、指定されたプロビジョニングテンプレートのバージョンを作成します。新しいバージョンの本文は template.json ファイルに記載されています。

```
aws iot create-provisioning-template-version \
    --template-name widget-template \
    --template-body file://template.json
```

template.json の内容:

```
{
    "Parameters" : {
        "DeviceLocation": {
            "Type": "String"
        }
    },
    "Mappings": {
        "LocationTable": {
            "Seattle": {
                "LocationUrl": "https://example.aws"
            }
        }
    },
    "Resources" : {
        "thing" : {
            "Type" : "AWS::IoT::Thing",
            "Properties" : {
                "AttributePayload" : {
                    "version" : "v1",
                    "serialNumber" : "serialNumber"
                },
                "ThingName" : {"Fn::Join":["",["ThingPrefix_",
{"Ref":"SerialNumber"}]]},
                "ThingTypeName" : {"Fn::Join":["",["ThingTypePrefix_",
{"Ref":"SerialNumber"}]]},
                "ThingGroups" : ["widgets", "WA"],
                "BillingGroup": "BillingGroup"
            },
            "OverrideSettings" : {
                "AttributePayload" : "MERGE",
                "ThingTypeName" : "REPLACE",
                "ThingGroups" : "DO_NOTHING"
            }
        },
```

```
        "certificate" : {
            "Type" : "AWS::IoT::Certificate",
            "Properties" : {
                "CertificateId": {"Ref": "AWS::IoT::Certificate::Id"},
                "Status" : "Active"
            }
        },
        "policy" : {
            "Type" : "AWS::IoT::Policy",
            "Properties" : {
                "PolicyDocument" : {
                    "Version":"2012-10-17",
                    "Statement": [{
                        "Effect": "Allow",
                        "Action":["iot:Publish"],
                        "Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/foo/
bar"]
                    }]
                }
            }
        }
    },
    "DeviceConfiguration": {
        "FallbackUrl": "https://www.example.com/test-site",
        "LocationUrl": {
            "Fn::FindInMap": ["LocationTable",{"Ref": "DeviceLocation"},
 "LocationUrl"]}
        }
    }
}
```

出力:

```
{
    "templateArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:provisioningtemplate/widget-
template",
    "templateName": "widget-template",
    "versionId": 2,
    "isDefaultVersion": false
}
```

詳細については、「AWS IoT Core デベロッパーガイド」の「AWS セキュアトンネリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateProvisioningTemplateVersion」を参照してください。

### create-provisioning-template

次のコード例は、create-provisioning-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロビジョニングテンプレートを作成するには

次の create-provisioning-template の例では、template.json ファイルで定義されるプロビジョニングテンプレートを作成します。

```
aws iot create-provisioning-template \
    --template-name widget-template \
    --description "A provisioning template for widgets" \
    --provisioning-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/Provision_role \
    --template-body file://template.json
```

template.json の内容:

```
{
    "Parameters" : {
        "DeviceLocation": {
            "Type": "String"
        }
    },
    "Mappings": {
        "LocationTable": {
            "Seattle": {
                "LocationUrl": "https://example.aws"
            }
        }
    },
    "Resources" : {
        "thing" : {
            "Type" : "AWS::IoT::Thing",
            "Properties" : {
                "AttributePayload" : {
                    "version" : "v1",
                    "serialNumber" : "serialNumber"
```

```
                },
                "ThingName" : {"Fn::Join":["",["ThingPrefix_",
{"Ref":"SerialNumber"}]]},
                "ThingTypeName" : {"Fn::Join":["",["ThingTypePrefix_",
{"Ref":"SerialNumber"}]]},
                "ThingGroups" : ["widgets", "WA"],
                "BillingGroup": "BillingGroup"
            },
            "OverrideSettings" : {
                "AttributePayload" : "MERGE",
                "ThingTypeName" : "REPLACE",
                "ThingGroups" : "DO_NOTHING"
            }
        },
        "certificate" : {
            "Type" : "AWS::IoT::Certificate",
            "Properties" : {
                "CertificateId": {"Ref": "AWS::IoT::Certificate::Id"},
                "Status" : "Active"
            }
        },
        "policy" : {
            "Type" : "AWS::IoT::Policy",
            "Properties" : {
                "PolicyDocument" : {
                    "Version":"2012-10-17",
                    "Statement": [{
                        "Effect": "Allow",
                        "Action":["iot:Publish"],
                        "Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:504350838278:topic/foo/
bar"]
                    }]
                }
            }
        }
    },
    "DeviceConfiguration": {
        "FallbackUrl": "https://www.example.com/test-site",
        "LocationUrl": {
            "Fn::FindInMap": ["LocationTable",{"Ref": "DeviceLocation"},
 "LocationUrl"]}
        }
    }
```

```
}
```

出力:

```
{
    "templateArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:provisioningtemplate/widget-
template",
    "templateName": "widget-template",
    "defaultVersionId": 1
}
```

詳細については、「AWS IoT Core デベロッパーガイド」の「AWS セキュアトンネリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateProvisioningTemplate」を参照してください。

### create-role-alias

次のコード例は、create-role-alias を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロールエイリアスを作成するには

次の create-role-alias の例では、指定されたロールに LightBulbRole というロールエイリアスを作成します。

```
aws iot create-role-alias \
    --role-alias LightBulbRole \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/lightbulbrole-001
```

出力:

```
{
    "roleAlias": "LightBulbRole",
    "roleAliasArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:rolealias/LightBulbRole"
}
```

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「CreateRoleAlias」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateRoleAlias」を参照してください。

### create-scheduled-audit

次のコード例は、create-scheduled-audit を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スケジュールされた監査を作成するには

次の create-scheduled-audit の例では、CA 証明書またはデバイス証明書の有効期限が切れているかどうかを確認するために、毎週水曜日に実行されるスケジュールされた監査を作成します。

```
aws iot create-scheduled-audit \
    --scheduled-audit-name WednesdayCertCheck \
    --frequency WEEKLY \
    --day-of-week WED \
    --target-check-
names CA_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK
```

出力:

```
{
    "scheduledAuditArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:scheduledaudit/
WednesdayCertCheck"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Audit コマンド」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateScheduledAudit」を参照してください。

### create-security-profile

次のコード例は、create-security-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

セキュリティプロファイルを作成するには

次の create-security-profile の例では、セルラー帯域幅がしきい値を超えているか、または 5 分以内に 10 件を超える認証失敗が発生したかを確認するセキュリティプロファイルを作成します。

```
aws iot create-security-profile \
    --security-profile-name PossibleIssue \
    --security-profile-description "Check to see if authorization fails 10 times in
 5 minutes or if cellular bandwidth exceeds 128"  \
    --behaviors "[{\"name\":\"CellularBandwidth\",\"metric\":\"aws:message-byte-size
\",\"criteria\":{\"comparisonOperator\":\"greater-than\",\"value\":{\"count\":128},
\"consecutiveDatapointsToAlarm\":1,\"consecutiveDatapointsToClear\":1}},{\"name
\":\"Authorization\",\"metric\":\"aws:num-authorization-failures\",\"criteria\":
{\"comparisonOperator\":\"less-than\",\"value\":{\"count\":10},\"durationSeconds
\":300,\"consecutiveDatapointsToAlarm\":1,\"consecutiveDatapointsToClear\":1}}]"
```

出力:

```
{
    "securityProfileName": "PossibleIssue",
    "securityProfileArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:securityprofile/
PossibleIssue"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Detect コマンド」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateSecurityProfile」を参照してください。

### create-stream

次のコード例は、create-stream を使用する方法を示しています。

AWS CLI

MQTT を介して 1 つ以上の大きなファイルをチャンクで配信するためのストリームを作成するには

次の create-stream の例では、MQTT を介して 1 つ以上の大きなファイルをチャンクで配信するためのストリームを作成します。ストリームは、S3 のような送信元から MQTT メッセージとしてパッケージ化されたチャンクまたはブロックのデータバイトを転送します。1 つ以上のファイルをストリームに関連付けることができます。

```
aws iot create-stream \
    --cli-input-json file://create-stream.json
```

create-stream.json の内容:

```
{
    "streamId": "stream12345",
    "description": "This stream is used for Amazon FreeRTOS OTA Update 12345.",
    "files": [
        {
            "fileId": 123,
            "s3Location": {
                "bucket":"codesign-ota-bucket",
                "key":"48c67f3c-63bb-4f92-a98a-4ee0fbc2bef6"
            }
        }
    ],
    "roleArn": "arn:aws:iam:123456789012:role/service-role/my_ota_stream_role"
}
```

出力:

```
{
     "streamId": "stream12345",
     "streamArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:stream/stream12345",
     "description": "This stream is used for Amazon FreeRTOS OTA Update 12345.",
     "streamVersion": "1"
}
```

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「CreateStream」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateStream」を参照してください。

### create-thing-group

次のコード例は、create-thing-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: モノのグループを作成するには

次の create-thing-group の例では、説明と 2 つの属性を持つ LightBulbs という名前のモノのグループを作成します。

```
aws iot create-thing-group \
    --thing-group-name LightBulbs \
    --thing-group-properties "thingGroupDescription=\"Generic bulb group\",
 attributePayload={attributes={Manufacturer=AnyCompany,wattage=60}}"
```

出力:

```
{
    "thingGroupName": "LightBulbs",
    "thingGroupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/LightBulbs",
    "thingGroupId": "9198bf9f-1e76-4a88-8e8c-e7140142c331"
}
```

例 2: 親グループの一部であるモノのグループを作成するには

次の create-thing-group は、LightBulbs という名前の親モノグループを持つ HalogenBulbs という名前のモノグループを作成します。

```
aws iot create-thing-group \
    --thing-group-name HalogenBulbs \
    --parent-group-name LightBulbs
```

出力:

```
{
    "thingGroupName": "HalogenBulbs",
    "thingGroupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/HalogenBulbs",
    "thingGroupId": "f4ec6b84-b42b-499d-9ce1-4dbd4d4f6f6e"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「モノのグループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateThingGroup」を参照してください。

### create-thing-type

次のコード例は、create-thing-type を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノのタイプを定義するには

次の create-thing-type の例では、モノのタイプと関連する属性を定義します。

```
aws iot create-thing-type \
    --thing-type-name "LightBulb" \
    --thing-type-properties "thingTypeDescription=light bulb type,
 searchableAttributes=wattage,model"
```

出力:

```
{
    "thingTypeName": "LightBulb",
    "thingTypeArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thingtype/LightBulb",
    "thingTypeId": "ce3573b0-0a3c-45a7-ac93-4e0ce14cd190"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」「モノのタイプ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateThingType」を参照してください。

### create-thing

次のコード例は、create-thing を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: レジストリにモノのレコードを作成するには

次の create-thing 例では、AWS IoT モノのレジストリにデバイスのエントリを作成します。

```
aws iot create-thing \
    --thing-name SampleIoTThing
```

出力:

```
{
    "thingName": "SampleIoTThing",
```

```
    "thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2: 123456789012:thing/SampleIoTThing",
    "thingId": " EXAMPLE1-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE "
}
```

例 2: モノのタイプに関連付けられているモノを定義するには

次の create-thing 例では、指定されたモノのタイプとその属性を持つモノを作成します。

```
aws iot create-thing \
    --thing-name "MyLightBulb" \
    --thing-type-name "LightBulb" \
    --attribute-payload "{"attributes": {"wattage":"75", "model":"123"}}"
```

出力:

```
{
    "thingName": "MyLightBulb",
    "thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyLightBulb",
    "thingId": "40da2e73-c6af-406e-b415-15acae538797"
}
```

詳細については、「AWS IoT ディベロッパーガイド」の「レジストリによるモノの管理方法」と「モノのタイプ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateThing」を参照してください。

### create-topic-rule-destination

次のコード例は、create-topic-rule-destination を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トピックルールの送信先を作成するには

次の create-topic-rule-destination の例では、HTTP エンドポイントのトピックルールの送信先を作成します。

```
aws iot create-topic-rule-destination \
    --destination-configuration httpUrlConfiguration={confirmationUrl=https://
example.com}
```

出力:

```
{
    "topicRuleDestination": {
        "arn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:ruledestination/http/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
        "status": "IN_PROGRESS",
        "statusReason": "Awaiting confirmation. Confirmation message sent on
 2020-07-09T22:47:54.154Z; no response received from the endpoint.",
        "httpUrlProperties": {
            "confirmationUrl": "https://example.com"
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「トピックルールの送信先の作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateTopicRuleDestination」を参照してください。

### create-topic-rule

次のコード例は、create-topic-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon SNS アラートを送信するルールを作成するには

次のcreate-topic-rule 例では、デバイスシャドウにある土壌湿度レベルの読み取り値が低くなったときに Amazon SNS メッセージを送信するルールを作成します。

```
aws iot create-topic-rule \
    --rule-name "LowMoistureRule" \
    --topic-rule-payload file://plant-rule.json
```

この例では、次の JSON コードを plant-rule.json という名前のファイルに保存する必要があります。

```
{
    "sql": "SELECT * FROM '$aws/things/MyRPi/shadow/update/accepted' WHERE
 state.reported.moisture = 'low'\n",
```

```
    "description": "Sends an alert whenever soil moisture level readings are too
 low.",
    "ruleDisabled": false,
    "awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
    "actions": [{
            "sns": {
                "targetArn": "arn:aws:sns:us-
west-2:123456789012:MyRPiLowMoistureTopic",
                "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
MyRPiLowMoistureTopicRole",
                "messageFormat": "RAW"
            }
    }]
}
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT ルールの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateTopicRule」を参照してください。

### `delete-account-audit-configuration`

次のコード例は、`delete-account-audit-configuration` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS アカウントのすべての監査チェックを無効にするには

次の `delete-account-audit-configuration` の例では、このアカウントの AWS IoT Device Defender のデフォルト設定を復元し、すべての監査チェックを無効にして設定データを消去します。また、このアカウントのスケジュールされた監査も削除されます。このコマンドは注意して使用してください。

```
aws iot delete-account-audit-configuration \
    --delete-scheduled-audits
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Audit コマンド」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAccountAuditConfiguration」を参照してください。

### delete-audit-suppression

次のコード例は、delete-audit-suppression を使用する方法を示しています。

AWS CLI

監査検出結果の抑制を削除するには

次の delete-audit-suppression の例では、DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK の監査結果の抑制を削除します。

```
aws iot delete-audit-suppression \
    --check-name DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK \
    --resource-identifier deviceCertificateId="c7691e<shortened>"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「監査の検出結果の抑制」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAuditSuppression」を参照してください。

### delete-authorizer

次のコード例は、delete-authorizer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムオーソライザーを削除するには

次の delete-authorizer の例では、CustomAuthorizer という名前のオーソライザーを削除します。カスタムオーソライザーは、削除する前に INACTIVE の状態にある必要があります。

```
aws iot delete-authorizer \
    --authorizer-name CustomAuthorizer
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」「DeleteAuthorizer」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAuthorizer」を参照してください。

### delete-billing-group

次のコード例は、delete-billing-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

請求グループを削除するには

次の delete-billing-group の例は、指定された請求グループを削除します。請求グループは、1 つ以上のモノが含まれている場合でも削除できます。

```
aws iot delete-billing-group \
    --billing-group-name BillingGroupTwo
```

このコマンドでは、出力が生成されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「請求グループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteBillingGroup」を参照してください。

### delete-ca-certificate

次のコード例は、delete-ca-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CA 証明書を削除するには

次の delete-ca-certificate の例では、指定された証明書 ID を持つ CA 証明書を削除します。

```
aws iot delete-ca-certificate \
    --certificate-
id f4efed62c0142f16af278166f61962501165c4f053629520742646005 8cd1467
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「DeleteCACertificate」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteCaCertificate」を参照してください。

### delete-certificate

次のコード例は、delete-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デバイス証明書を削除するには

次の delete-certificate 例は、指定した ID のデバイス証明書を削除します。

```
aws iot delete-certificate \
    --certificate-
id c0c57bbc8baaf4631a9a0345c957657f5e710473e3ddbee1428d216d54d53ac9
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「DeleteCertificate」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteCertificate」を参照してください。

### delete-custom-metric

次のコード例は、delete-custom-metric を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムメトリクスを削除するには

次の delete-custom-metric の例では、カスタムメトリクスを削除します。

```
aws iot delete-custom-metric \
    --metric-name batteryPercentage \
    --region us-east-1
```

出力:

```
HTTP 200
```

詳細については、「AWS IoT Core デベロッパーガイド」の「カスタムメトリクス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteCustomMetric」を参照してください。

### delete-dimension

次のコード例は、delete-dimension を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディメンションを削除するには

次の delete-dimension の例では、TopicFilterForAuthMessages というディメンションを削除します。

```
aws iot delete-dimension \
    --name TopicFilterForAuthMessages
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Detect コマンド」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDimension」を参照してください。

### delete-domain-configuration

次のコード例は、delete-domain-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメイン設定を削除するには

次の delete-domain-configuration の例では、additionalDataDomain という名前のドメイン設定を AWS アカウントから削除します。

```
aws iot delete-domain-configuration \
    --domain-configuration-name "additionalDataDomain" \
```

```
    --domain-configuration-status "OK"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「設定可能なエンドポイント」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDomainConfiguration」を参照してください。

### delete-dynamic-thing-group

次のコード例は、delete-dynamic-thing-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノの動的グループを削除するには

次の delete-dynamic-thing-group の例は、指定されたモノの動的グループを削除します。

```
aws iot delete-dynamic-thing-group \
    --thing-group-name "RoomTooWarm"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」「モノの動的グループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDynamicThingGroup」を参照してください。

### delete-job-execution

次のコード例は、delete-job-execution を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ジョブの実行を削除するには

次の delete-job-execution の例では、デバイス上の指定されたジョブのジョブ実行を削除します。describe-job-execution を使用して実行番号を取得します。

```
aws iot delete-job-execution
```

```
    --job-id "example-job-02"
    --thing-name "MyRaspberryPi"
    --execution-number 1
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「ジョブ (CLI) の作成と管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteJobExecution」を参照してください。

### delete-job

次のコード例は、delete-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ジョブを削除するには

次の delete-job の例では、指定されたジョブを削除します。--force オプションを指定することで、ステータスが IN_PROGRESS であってもジョブは削除されます。

```
aws iot delete-job \
    --job-id "example-job-04" \
    --force
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「ジョブ (CLI) の作成と管理」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンス の「DeleteJob」を参照してください。

### delete-mitigation-action

次のコード例は、delete-mitigation-action を使用する方法を示しています。

AWS CLI

緩和アクションを削除するには

次の delete-mitigation-action 例は、指定された緩和アクションを削除します。

```
aws iot delete-mitigation-action \
    --action-name AddThingsToQuarantineGroup1Action
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWSIoT デベロッパーガイド」の「DeleteMitigationAction (緩和アクションコマンド)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteMitigationAction」を参照してください。

### delete-ota-update

次のコード例は、delete-ota-update を使用する方法を示しています。

AWS CLI

OTA 更新を削除するには

次の delete-ota-update の例では、指定された OTA 更新を削除します。

```
aws iot delete-ota-update \
    --ota-update-id ota12345 \
    --delete-stream \
    --force-delete-aws-job
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「DeleteOTAUpdate」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteOtaUpdate」を参照してください。

### delete-policy-version

次のコード例は、delete-policy-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポリシーのバージョンを削除するには

次の delete-policy-version の例では、指定されたポリシーのバージョン 2 を AWS アカウントから削除します。

```
aws iot delete-policy-version \
    --policy-name UpdateDeviceCertPolicy \
    --policy-version-id 2
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT ポリシー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePolicyVersion」を参照してください。

### delete-policy

次のコード例は、delete-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポリシーを削除するには

次の delete-policy の例では、指定されたポリシーを AWS アカウントから削除します。

```
aws iot delete-policy --policy-name UpdateDeviceCertPolicy
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT ポリシー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePolicy」を参照してください。

### delete-provisioning-template-version

次のコード例は、delete-provisioning-template-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロビジョニングテンプレートのバージョンを削除するには

次の delete-provisioning-template-version の例では、指定されたプロビジョニングテンプレートのバージョン 2 を削除します。

```
aws iot delete-provisioning-template-version \
    --version-id 2 \
    --template-name "widget-template"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT Core デベロッパーガイド」の「AWS セキュアトンネリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteProvisioningTemplateVersion」を参照してください。

### delete-provisioning-template

次のコード例は、delete-provisioning-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロビジョニングテンプレートを削除するには

次の delete-provisioning-template の例は、指定されたプロビジョニングテンプレートを削除します。

```
aws iot delete-provisioning-template \
    --template-name widget-template
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT Core デベロッパーガイド」の「AWS セキュアトンネリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteProvisioningTemplate」を参照してください。

### delete-registration-code

次のコード例は、delete-registration-code を使用する方法を示しています。

AWS CLI

登録コードを削除するには

次の delete-registration-code の例では、AWS IoT アカウント固有の登録コードを削除します。

```
aws iot delete-registration-code
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「独自の証明書を使用する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteRegistrationCode」を参照してください。

### delete-role-alias

次のコード例は、delete-role-alias を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS IoT ロールエイリアスを削除するには

次の delete-role-alias の例では、LightBulbRole という名前の AWS IoT ロールエイリアスを削除します。

```
aws iot delete-role-alias \
    --role-alias LightBulbRole
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS サービスへの直接呼び出しの認証」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteRoleAlias」を参照してください。

### delete-scheduled-audit

次のコード例は、delete-scheduled-audit を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スケジュールされた監査を削除するには

次の delete-scheduled-audit の例では、AWSIoTDeviceDefenderDailyAudit という名前の AWS IoT Device Defender のスケジュールされた監査を削除します。

```
aws iot delete-scheduled-audit \
    --scheduled-audit-name AWSIoTDeviceDefenderDailyAudit
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Audit コマンド」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteScheduledAudit」を参照してください。

### delete-security-profile

次のコード例は、delete-security-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

セキュリティプロファイルを削除するには

次の delete-security-profile の例では、PossibleIssue という名前のセキュリティプロファイルを削除します。

```
aws iot delete-security-profile \
    --security-profile-name PossibleIssue
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Detect コマンド」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteSecurityProfile」を参照してください。

### delete-stream

次のコード例は、delete-stream を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ストリームを削除するには

以下の delete-stream 例は、指定されたストリームを削除します。

```
aws iot delete-stream \
    --stream-id stream12345
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「DeleteStream」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteStream」を参照してください。

### delete-thing-group

次のコード例は、delete-thing-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノのグループを削除するには

次の delete-thing-group の例は、指定されたモノのグループを削除します。モノの子グループが含まれている場合、モノのグループを削除することはできません。

```
aws iot delete-thing-group \
    --thing-group-name DefectiveBulbs
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「モノのグループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteThingGroup」を参照してください。

### delete-thing-type

次のコード例は、delete-thing-type を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: モノのタイプを削除するには

次の delete-thing-type の例では、廃止されたモノのタイプを削除します。

```
aws iot delete-thing-type \
    --thing-type-name "obsoleteThingType"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」「モノのタイプ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteThingType」を参照してください。

### delete-thing

次のコード例は、delete-thing を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノに関する詳細情報を表示するには

次の delete-thing 例では、AWS アカウントの AWS IoT レジストリからモノを削除します。

aws iot delete-thing --thing-name "FourthBulb"

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT ディベロッパーガイド」の「レジストリによるモノの管理方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteThing」を参照してください。

### delete-topic-rule-destination

次のコード例は、delete-topic-rule-destination を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トピックルールの送信先を削除するには

次の delete-topic-rule-destination の例では、指定したトピックルールの送信先を削除します。

```
aws iot delete-topic-rule-destination \
    --arn "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:ruledestination/http/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「トピックルールの送信先の削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteTopicRuleDestination」を参照してください。

### delete-topic-rule

次のコード例は、delete-topic-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルールを削除するには

次の delete-topic-rule の例は、指定されたルールを削除します。

```
aws iot delete-topic-rule \
    --rule-name "LowMoistureRule"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「ルールの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteTopicRule」を参照してください。

### delete-v2-logging-level

次のコード例は、delete-v2-logging-level を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノのグループのログ記録レベルを削除するには

次の delete-v2-logging-level の例は、指定されたモノのグループのログ記録レベルを削除します。

```
aws iot delete-v2-logging-level \
    --target-type THING_GROUP \
    --target-name LightBulbs
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteV2LoggingLevel」を参照してください。

### deprecate-thing-type

次のコード例は、deprecate-thing-type を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: モノのタイプを廃止にするには

次の deprecate-thing-type の例では、ユーザーが新しいモノを関連付けられないように、モノのタイプを廃止します。

```
aws iot deprecate-thing-type \
    --thing-type-name "obsoleteThingType"
```

このコマンドでは何も出力されません。

例 2: モノのタイプの廃止を元に戻すには

次の deprecate-thing-type の例では、モノのタイプの廃止を元に戻し、ユーザーが新しいモノを再び関連付けることができるようにします。

```
aws iot deprecate-thing-type \
    --thing-type-name "obsoleteThingType" \
    --undo-deprecate
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」「モノのタイプ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeprecateThingType」を参照してください。

### describe-account-audit-configuration

次のコード例は、describe-account-audit-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在の監査設定を表示するには

次の describe-account-audit-configuration の例では、AWS IoT Device Defender 監査設定の現在の設定を一覧表示します。

```
aws iot describe-account-audit-configuration
```

出力:

```
{
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
AWSIoTDeviceDefenderAudit_1551201085996",
    "auditNotificationTargetConfigurations": {
        "SNS": {
            "targetArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:ddaudits",
            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
AWSIoTDeviceDefenderAudit",
            "enabled": true
        }
    },
    "auditCheckConfigurations": {
        "AUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK": {
            "enabled": true
        },
        "CA_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK": {
            "enabled": true
        },
        "CONFLICTING_CLIENT_IDS_CHECK": {
            "enabled": true
        },
        "DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK": {
            "enabled": true
        },
```

```
        "DEVICE_CERTIFICATE_SHARED_CHECK": {
            "enabled": true
        },
        "IOT_POLICY_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK": {
            "enabled": true
        },
        "LOGGING_DISABLED_CHECK": {
            "enabled": true
        },
        "REVOKED_CA_CERTIFICATE_STILL_ACTIVE_CHECK": {
            "enabled": true
        },
        "REVOKED_DEVICE_CERTIFICATE_STILL_ACTIVE_CHECK": {
            "enabled": true
        },
        "UNAUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK": {
            "enabled": true
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Audit コマンド」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAccountAuditConfiguration」を参照してください。

### describe-audit-finding

次のコード例は、describe-audit-finding を使用する方法を示しています。

AWS CLI

監査検出結果の詳細を一覧表示するには

次の describe-audit-finding の例では、指定された AWS IoT Device Defender 監査検出結果の詳細を一覧表示します。監査は複数の検出結果を生成できます。list-audit-findings コマンドを使用して、監査から検出結果のリストを取得し、findingId を取得します。

```
aws iot describe-audit-finding \
    --finding-id "ef4826b8-e55a-44b9-b460-5c485355371b"
```

出力:

```
{
    "finding": {
        "findingId": "ef4826b8-e55a-44b9-b460-5c485355371b",
        "taskId": "873ed69c74a9ec8fa9b8e88e9abc4661",
        "checkName": "IOT_POLICY_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK",
        "taskStartTime": 1576012045.745,
        "findingTime": 1576012046.168,
        "severity": "CRITICAL",
        "nonCompliantResource": {
            "resourceType": "IOT_POLICY",
            "resourceIdentifier": {
                "policyVersionIdentifier": {
                    "policyName": "smp-ggrass-group_Core-policy",
                    "policyVersionId": "1"
                }
            }
         },
        "reasonForNonCompliance": "Policy allows broad access to IoT data plane
 actions: [iot:Subscribe, iot:Connect, iot:GetThingShadow, iot:DeleteThingShadow,
 iot:UpdateThingShadow, iot:Publish].",
        "reasonForNonComplianceCode":
 "ALLOWS_BROAD_ACCESS_TO_IOT_DATA_PLANE_ACTIONS"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「監査結果をチェックする (Audit コマンド)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAuditFinding」を参照してください。

### describe-audit-mitigation-actions-task

次のコード例は、describe-audit-mitigation-actions-task を使用する方法を示しています。

AWS CLI

監査緩和アクションタスクの詳細を表示するには

次の describe-audit-mitigation-actions-task の例は、ResetPolicyVersionAction が検出結果に適用された、指定されたタスクの詳細を示し

ています。結果には、タスクの開始と終了のタイミング、ターゲットとなった検出結果の数 (および結果 ) 、このタスクの一部として適用されるアクションの定義が含まれます。

```
aws iot describe-audit-mitigation-actions-task \
    --task-id ResetPolicyTask01
```

出力:

```
{
    "taskStatus": "COMPLETED",
    "startTime": "2019-12-10T15:13:19.457000-08:00",
    "endTime": "2019-12-10T15:13:19.947000-08:00",
    "taskStatistics": {
        "IOT_POLICY_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK": {
            "totalFindingsCount": 1,
            "failedFindingsCount": 0,
            "succeededFindingsCount": 1,
            "skippedFindingsCount": 0,
            "canceledFindingsCount": 0
        }
    },
    "target": {
        "findingIds": [
            "ef4826b8-e55a-44b9-b460-5c485355371b"
        ]
    },
    "auditCheckToActionsMapping": {
        "IOT_POLICY_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK": [
            "ResetPolicyVersionAction"
        ]
    },
    "actionsDefinition": [
        {
            "name": "ResetPolicyVersionAction",
            "id": "1ea0b415-bef1-4a01-bd13-72fb63c59afb",
            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
ReplacePolicyVersionRole",
            "actionParams": {
                "replaceDefaultPolicyVersionParams": {
                    "templateName": "BLANK_POLICY"
                }
            }
        }
```

```
    ]
}
```

詳細については、「AWSIoT デベロッパーガイド」の「DescribeAuditMitigationActionsTask (緩和アクションコマンド)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAuditMitigationActionsTask」を参照してください。

### describe-audit-suppression

次のコード例は、describe-audit-suppression を使用する方法を示しています。

AWS CLI

監査の検出結果の抑制の詳細を取得するには

次の describe-audit-suppression の例では、監査の検出結果の抑制の詳細を一覧表示します。

```
aws iot describe-audit-task \
    --task-id "787ed873b69cb4d6cdbae6ddd06996c5"
```

出力:

```
{
    "taskStatus": "COMPLETED",
    "taskType": "SCHEDULED_AUDIT_TASK",
    "taskStartTime": 1596168096.157,
    "taskStatistics": {
        "totalChecks": 1,
        "inProgressChecks": 0,
        "waitingForDataCollectionChecks": 0,
        "compliantChecks": 0,
        "nonCompliantChecks": 1,
        "failedChecks": 0,
        "canceledChecks": 0
    },
    "scheduledAuditName": "AWSIoTDeviceDefenderDailyAudit",
    "auditDetails": {
        "DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK": {
            "checkRunStatus": "COMPLETED_NON_COMPLIANT",
```

```
            "checkCompliant": false,
            "totalResourcesCount": 195,
            "nonCompliantResourcesCount": 2
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「監査の検出結果の抑制」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAuditSuppression」を参照してください。

### describe-audit-task

次のコード例は、describe-audit-task を使用する方法を示しています。

AWS CLI

監査インスタンスの情報を取得するには

次の describe-audit-task の例では、AWS IoT Device Defender 監査のインスタンスに関する情報を取得します。監査が完了すると、結果に含まれる実行のサマリー統計が結果に含まれます。

```
aws iot describe-audit-task \
    --task-id a3aea009955e501a31b764abe1bebd3d
```

出力:

```
{
   "taskStatus": "COMPLETED",
   "taskType": "ON_DEMAND_AUDIT_TASK",
   "taskStartTime": 1560356923.434,
   "taskStatistics": {
       "totalChecks": 3,
       "inProgressChecks": 0,
       "waitingForDataCollectionChecks": 0,
       "compliantChecks": 3,
       "nonCompliantChecks": 0,
       "failedChecks": 0,
       "canceledChecks": 0
```

```
    },
    "auditDetails": {
        "CA_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK": {
            "checkRunStatus": "COMPLETED_COMPLIANT",
            "checkCompliant": true,
            "totalResourcesCount": 0,
            "nonCompliantResourcesCount": 0
        },
        "DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK": {
            "checkRunStatus": "COMPLETED_COMPLIANT",
            "checkCompliant": true,
            "totalResourcesCount": 6,
            "nonCompliantResourcesCount": 0
        },
        "REVOKED_CA_CERTIFICATE_STILL_ACTIVE_CHECK": {
            "checkRunStatus": "COMPLETED_COMPLIANT",
            "checkCompliant": true,
            "totalResourcesCount": 0,
            "nonCompliantResourcesCount": 0
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Audit コマンド」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAuditTask」を参照してください。

### describe-authorizer

次のコード例は、describe-authorizer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムオーソライザーに関する情報を取得するには

次の describe-authorizer の例は、指定されたカスタムオーソライザーのヘルスの詳細情報を表示します。

```
aws iot describe-authorizer \
    --authorizer-name CustomAuthorizer
```

出力:

```
{
    "authorizerDescription": {
        "authorizerName": "CustomAuthorizer",
        "authorizerArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:authorizer/
CustomAuthorizer",
        "authorizerFunctionArn": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:CustomAuthorizerFunction",
        "tokenKeyName": "MyAuthToken",
        "tokenSigningPublicKeys": {
            "FIRST_KEY": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----
\nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA1uJOB4lQPgG/lM6ZfIwo
\nZ+7ENxAio9q6QD4FFqjGZsvjtYwjoe1RKK0U8Eq9xb5O3kRSmyIwTzwzm/f4Gf0Y
\nZUloJ+t3PUUwHrmbYTAgTrCUgRFygjfgVwGCPs5ZAX4Eyqt5cr+AIHIiUDbxSa7p
\nzwOBKPeic0asNJpqT8PkBbRaKyleJh5oo81NDHHmVtbBm5A5YiJjqYXLaVAowKzZ\n
+GqsNvAQ9Jy1wI2VrEa1OfL8flDB/BJLm7zjpfPOHDJQgID0XnZwAlNnZcOhCwIx\n50g2LW2Oy9R/
dmqtDmJiVP97Z4GykxPvwlYHrUXY0iW1R3AR/Ac1NhCTGZMwVDB1\nlQIDAQAB\n-----END PUBLIC
 KEY-----"
        },
        "status": "ACTIVE",
        "creationDate": 1571245658.069,
        "lastModifiedDate": 1571245658.069
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「DescribeAuthorizer」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAuthorizer」を参照してください。

### describe-billing-group

次のコード例は、describe-billing-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

請求グループに関する情報を取得するには

次の describe-billing-group の例では、指定された請求グループの情報を取得します。

```
aws iot describe-billing-group --billing-group-name GroupOne
```

出力:

```
{
    "billingGroupName": "GroupOne",
    "billingGroupId": "103de383-114b-4f51-8266-18f209ef5562",
    "billingGroupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:billinggroup/GroupOne",
    "version": 1,
    "billingGroupProperties": {},
    "billingGroupMetadata": {
        "creationDate": 1560199355.378
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「請求グループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeBillingGroup」を参照してください。

### describe-ca-certificate

次のコード例は、describe-ca-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CA 証明書の詳細を取得するには

次の describe-ca-certificate の例では、指定された CA 証明書の詳細を表示します。

```
aws iot describe-ca-certificate \
    --certificate-
id f4efed62c0142f16af278166f61962501165c4f053629520742646005 8cd1467
```

出力:

```
{
    "certificateDescription": {
        "certificateArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:cacert/
f4efed62c0142f16af278166f61962501165c4f053629520742646005 8cd1467",
        "certificateId":
 "f4efed62c0142f16af278166f61962501165c4f053629520742646005 8cd1467",
        "status": "INACTIVE",
```

```
        "certificatePem": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIICzzCCAbegEXAMPLEJANVEPWXl8taPMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMB4xCzAJBgNV
\nBAYTAlVTMQ8wDQYDVQQKDAZBbWF6b24wHhcNMTkwOTI0MjEzMTE1WhcNMjkwOTIx
\nMjEzMTE1WjAeMQswCQYDVQQGEwJVUzEPMA0GA1UECgwGQW1hem9uMIIBIjANBgkq
\nhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzd3R3ioalCS0MhFWfBrVGR036EK07UAf
\nVdz9EXAMPLE1VczICbADnATK522kEIB51/18VzlFtAhQL5V5eybXKnB7QebNer5m
\n4Yibx7shR5oqNzFsrXWxuugN5+w5gEfqNMawOjhF4LsculKG49yuqjcDU19/13ua
\n3B2gxs1Pe7TiWWvUskzxnbO1F2WCshbEJvqY8fIWtGYCjTeJAgQ9hvZx/69XhKen
\nwV9LJwOQxrsUS0Ty8IHwbB8fRy72VM3u7fJoaU+nO4jD5cqaoEPtzoeFUEXAMPLE
\nyVAJpqHwgbYbcUfn7V+AB6yh1+0Fa1rEQGuZDPGyJslxwr5vh8nRewIDAQABoxAw
\nDjAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQA+3a5CV3IJgOnd0AgI
\nBgVMtmYzTvqAngx26aG9/spvCjXckh2SBF+EcBlCFwH1yakwjJL1dR4yarnrfxgI
\nEqP4AOYVimAVoQ5FBwnloHe16+3qtDiblU9DeXBUCtS55EcfrEXAMPLEYtXdqU5C
\nU9ia4KAjV0dxW1+EFYMwX5eGeb0gDTNHBylV6B/fOSZiQAwDYp4x3B+gAP+a/bWB
\nu1umOqtBdWe6L6/83L+JhaTByqV25iVJ4c/UZUnG8926wUlDM9zQvEXuEVvzZ7+m\n4PSNqst/
nVOvnLpoG4e0WgcJgANuB33CSWtjWSuYsbhmqQRknGhREXAMPLEZT4fm\nfo0e\n-----END
 CERTIFICATE-----\n",
        "ownedBy": "123456789012",
        "creationDate": 1569365372.053,
        "autoRegistrationStatus": "DISABLE",
        "lastModifiedDate": 1569365372.053,
        "customerVersion": 1,
        "generationId": "c5c2eb95-140b-4f49-9393-6aaac85b2a90",
        "validity": {
            "notBefore": 1569360675.0,
            "notAfter": 1884720675.0
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「DescribeCACertificate」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeCaCertificate」を参照してください。

### describe-certificate

次のコード例は、describe-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

証明書に関する情報を取得するには

次の describe-certificate の例では、指定された証明書の詳細を表示します。

```
aws iot describe-certificate \
    --certificate-
id "4f0ba725787aa94d67d2fca420eca022242532e8b3c58e7465c7778b443fd65e"
```

出力:

```
{
    "certificateDescription": {
        "certificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/4f0ba725787aa94d67d2fca420eca022242532e8b3c58e7465c7778b443fd65e",
        "certificateId":
 "4f0ba725787aa94d67d2fca420eca022242532e8b3c58e7465c7778b443fd65e",
        "status": "ACTIVE",
        "certificatePem": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICiTEXAMPLEQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBEXAMPLEMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDEXAMPLElMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5EXAMPLEcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNEXAMPLEdBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBEXAMPLEz
b2xEXAMPLEYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
YXpvbi5jb20wgZ8EXAMPLEZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYEXAMPLEpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7EXAMPLEGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFEXAMPLEAtCu4
nUhVVxYUnEXAMPLE8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GEXAMPLEl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----",
        "ownedBy": "123456789012",
        "creationDate": 1541022751.983,
        "lastModifiedDate": 1541022751.983,
        "customerVersion": 1,
        "transferData": {},
        "generationId": "6974fbed-2e61-4114-bc5e-4204cc79b045",
        "validity": {
            "notBefore": 1541022631.0,
            "notAfter": 2524607999.0
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「DescribeCertificate」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeCertificate」を参照してください。

### `describe-custom-metric`

次のコード例は、`describe-custom-metric` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Device Defender カスタムメトリクスに関する情報を取得するには

次の `describe-custom-metric` 例では、myCustomMetric という名前のカスタムメトリクスに関する情報を取得します。

```
aws iot describe-custom-metric \
    --metric-name myCustomMetric
```

出力:

```
{
    "metricName": "myCustomMetric",
    "metricArn": "arn:aws:iot:us-east-1:1234564789012:custommetric/myCustomMetric",
    "metricType": "number",
    "displayName": "My custom metric",
    "creationDate": 2020-11-17T23:02:12.879000-09:00,
    "lastModifiedDate": 2020-11-17T23:02:12.879000-09:00
}
```

詳細については、「AWS IoT Core デベロッパーガイド」の「カスタムメトリクス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeCustomMetric」を参照してください。

### `describe-default-authorizer`

次のコード例は、`describe-default-authorizer` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デフォルトのカスタムオーソライザーに関する情報を取得するには

次の describe-default-authorizer の例は、デフォルトのカスタムオーソライザーのヘルスの詳細情報を表示します。

```
aws iot describe-default-authorizer
```

出力:

```
{
    "authorizerName": "CustomAuthorizer",
    "authorizerArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:authorizer/
CustomAuthorizer"
}
```

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「DescribeDefaultAuthorizer」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDefaultAuthorizer」を参照してください。

### describe-dimension

次のコード例は、describe-dimension を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディメンションに関する情報を取得するには

次の describe-dimension の例では、TopicFilterForAuthMessages という名前のディメンションに関する情報を取得します。

```
aws iot describe-dimension \
    --name TopicFilterForAuthMessages
```

出力:

```
{
    "name": "TopicFilterForAuthMessages",
```

```
    "arn": "arn:aws:iot:eu-west-2:123456789012:dimension/
TopicFilterForAuthMessages",
    "type": "TOPIC_FILTER",
    "stringValues": [
        "device/+/auth"
    ],
    "creationDate": 1578620223.255,
    "lastModifiedDate": 1578620223.255
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Detect コマンド」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDimension」を参照してください。

### describe-domain-configuration

次のコード例は、describe-domain-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメイン設定を記述するには

次の describe-domain-configuration の例は、指定されたドメイン設定の詳細を表示します。

```
aws iot describe-domain-configuration \
    --domain-configuration-name "additionalDataDomain"
```

出力:

```
{
    "domainConfigurationName": "additionalDataDomain",
    "domainConfigurationArn": "arn:aws:iot:us-
east-1:758EXAMPLE143:domainconfiguration/additionalDataDomain/norpw",
    "domainName": "d055exampleed74y71zfd-ats.beta.us-east-1.iot.amazonaws.com",
    "serverCertificates": [],
    "domainConfigurationStatus": "ENABLED",
    "serviceType": "DATA",
    "domainType": "AWS_MANAGED",
    "lastStatusChangeDate": 1601923783.774
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「設定可能なエンドポイント」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDomainConfiguration」を参照してください。

### describe-endpoint

次のコード例は、describe-endpoint を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 現在の AWS エンドポイントを取得するには

次の describe-endpoint の例は、すべてのコマンドが適用されるデフォルトの AWS エンドポイントを取得します。

```
aws iot describe-endpoint
```

出力:

```
{
    "endpointAddress": "abc123defghijk.iot.us-west-2.amazonaws.com"
}
```

詳細については、「AWS IoT ディベロッパーガイド」の「DescribeEndpoint」を参照してください。

例 2: ATS エンドポイントを取得するには

次の describe-endpoint の例は、Amazon Trust Services (ATS) エンドポイントを取得します。

```
aws iot describe-endpoint \
    --endpoint-type iot:Data-ATS
```

出力:

```
{
    "endpointAddress": "abc123defghijk-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com"
```

```
}
```

詳細については、「AWS IoT ディベロッパーガイド」の「X.509 証明書と AWS IoT」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeEndpoint」を参照してください。

### describe-event-configurations

次のコード例は、describe-event-configurations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

公開されるイベントタイプを表示するには

次の describe-event-configurations の例では、何かを追加、更新、または削除したときに生成されるイベントを制御する設定を一覧表示します。

```
aws iot describe-event-configurations
```

出力:

```
{
    "eventConfigurations": {
        "CA_CERTIFICATE": {
            "Enabled": false
        },
        "CERTIFICATE": {
            "Enabled": false
        },
        "JOB": {
            "Enabled": false
        },
        "JOB_EXECUTION": {
            "Enabled": false
        },
        "POLICY": {
            "Enabled": false
        },
        "THING": {
            "Enabled": false
```

```
        },
        "THING_GROUP": {
            "Enabled": false
        },
        "THING_GROUP_HIERARCHY": {
            "Enabled": false
        },
        "THING_GROUP_MEMBERSHIP": {
            "Enabled": false
        },
        "THING_TYPE": {
            "Enabled": false
        },
        "THING_TYPE_ASSOCIATION": {
            "Enabled": false
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「イベントメッセージ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEventConfigurations」を参照してください。

### describe-index

次のコード例は、describe-index を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノのインデックスの現在のステータスを取得するには

次の describe-index の例では、モノのインデックスの現在のステータスを取得します。

```
aws iot describe-index \
    --index-name "AWS_Things"
```

出力:

```
{
    "indexName": "AWS_Things",
```

```
    "indexStatus": "ACTIVE",
    "schema": "REGISTRY_AND_SHADOW_AND_CONNECTIVITY_STATUS"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「モノのインデックス作成の管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeIndex」を参照してください。

### describe-job-execution

次のコード例は、describe-job-execution を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デバイス上のジョブの実行の詳細を取得するには

次の describe-job-execution の例では、指定されたジョブの実行の詳細を取得します。

```
aws iot describe-job-execution \
    --job-id "example-job-01" \
    --thing-name "MyRaspberryPi"
```

出力:

```
{
    "execution": {
        "jobId": "example-job-01",
        "status": "QUEUED",
        "statusDetails": {},
        "thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyRaspberryPi",
        "queuedAt": 1560787023.636,
        "lastUpdatedAt": 1560787023.636,
        "executionNumber": 1,
        "versionNumber": 1
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「ジョブ (CLI) の作成と管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeJobExecution」を参照してください。

### describe-job

次のコード例は、describe-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ジョブの詳細なステータスを取得するには

次の describe-job の例では、ID が example-job-01 のジョブの詳細なステータスを取得します。

```
aws iot describe-job \
    --job-id "example-job-01"
```

出力:

```
{
    "job": {
        "jobArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:job/example-job-01",
        "jobId": "example-job-01",
        "targetSelection": "SNAPSHOT",
        "status": "IN_PROGRESS",
        "targets": [
            "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyRaspberryPi"
        ],
        "description": "example job test",
        "presignedUrlConfig": {},
        "jobExecutionsRolloutConfig": {},
        "createdAt": 1560787022.733,
        "lastUpdatedAt": 1560787026.294,
        "jobProcessDetails": {
            "numberOfCanceledThings": 0,
            "numberOfSucceededThings": 0,
            "numberOfFailedThings": 0,
            "numberOfRejectedThings": 0,
            "numberOfQueuedThings": 1,
            "numberOfInProgressThings": 0,
            "numberOfRemovedThings": 0,
            "numberOfTimedOutThings": 0
```

```
        },
        "timeoutConfig": {}
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「ジョブ (CLI) の作成と管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeJob」を参照してください。

### describe-mitigation-action

次のコード例は、describe-mitigation-action を使用する方法を示しています。

AWS CLI

定義された緩和アクションの詳細を表示するには

次の describe-mitigation-action 例では、指定された緩和アクションの詳細を表示します。

```
aws iot describe-mitigation-action \
    --action-name AddThingsToQuarantineGroupAction
```

出力:

```
{
    "actionName": "AddThingsToQuarantineGroupAction",
    "actionType": "ADD_THINGS_TO_THING_GROUP",
    "actionArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:mitigationaction/
AddThingsToQuarantineGroupAction",
    "actionId": "2fd2726d-98e1-4abf-b10f-09465ccd6bfa",
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
MoveThingsToQuarantineGroupRole",
    "actionParams": {
        "addThingsToThingGroupParams": {
            "thingGroupNames": [
                "QuarantineGroup1"
            ],
            "overrideDynamicGroups": true
        }
    },
```

```
    "creationDate": "2019-12-10T11:09:35.999000-08:00",
    "lastModifiedDate": "2019-12-10T11:09:35.999000-08:00"
}
```

詳細については、「AWSIoT デベロッパーガイド」の「DescribeMitigationAction (緩和アクションコマンド)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeMitigationAction」を参照してください。

### describe-provisioning-template-version

次のコード例は、describe-provisioning-template-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロビジョニングテンプレートのバージョンを記述するには

次の describe-provisioning-template-version の例では、プロビジョニングテンプレートのバージョンを記述します。

```
aws iot describe-provisioning-template-version \
    --template-name MyTestProvisioningTemplate \
    --version-id 1
```

出力:

```
{
    "versionId": 1,
    "creationDate": 1589308310.574,
    "templateBody": "{
        \"Parameters\":{
            \"SerialNumber\":{
                \"Type\":\"String\"
            },
            \"AWS::IoT::Certificate::Id\":{
                \"Type\":\"String\"
            }
        },
        \"Resources\":{
            \"certificate\":{
```

```
                \"Properties\":{
                    \"CertificateId\":{
                        \"Ref\":\"AWS::IoT::Certificate::Id\"
                    },
                    \"Status\":\"Active\"
                },
                \"Type\":\"AWS::IoT::Certificate\"
            },
            \"policy\":{
                \"Properties\":{
                    \"PolicyName\":\"MyIotPolicy\"
                },
                \"Type\":\"AWS::IoT::Policy\"
            },
            \"thing\":{
                \"OverrideSettings\":{
                    \"AttributePayload\":\"MERGE\",
                    \"ThingGroups\":\"DO_NOTHING\",
                    \"ThingTypeName\":\"REPLACE\"
                },
                \"Properties\":{
                    \"AttributePayload\":{},
                    \"ThingGroups\":[],
                    \"ThingName\":{
                        \"Fn::Join\":[
                            \"\",
                            [
                                \"DemoGroup_\",
                                {\"Ref\":\"SerialNumber\"}
                            ]
                        ]
                    },
                    \"ThingTypeName\":\"VirtualThings\"
                },
                \"Type\":\"AWS::IoT::Thing\"
            }
        }
    }",
    "isDefaultVersion": true
}
```

詳細については、「AWS IoT Core デベロッパーガイド」の「フリートプロビジョニングを使用したデバイス証明書がないデバイスのプロビジョニング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeProvisioningTemplateVersion」を参照してください。

### describe-provisioning-template

次のコード例は、describe-provisioning-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロビジョニングテンプレートを記述するには

次の describe-provisioning-template の例では、プロビジョニングテンプレートを記述します。

```
aws iot describe-provisioning-template \
    --template-name MyTestProvisioningTemplate
```

出力:

```
{
    "templateArn": "arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:provisioningtemplate/
MyTestProvisioningTemplate",
    "templateName": "MyTestProvisioningTemplate",
    "creationDate": 1589308310.574,
    "lastModifiedDate": 1589308345.539,
    "defaultVersionId": 1,
    "templateBody": "{
        \"Parameters\":{
            \"SerialNumber\":{
                \"Type\":\"String\"
            },
            \"AWS::IoT::Certificate::Id\":{
                \"Type\":\"String\"
            }
        },
        \"Resources\":{
            \"certificate\":{
                \"Properties\":{
                    \"CertificateId\":{
                        \"Ref\":\"AWS::IoT::Certificate::Id\"
                    },
                    \"Status\":\"Active\"
```

```
                },
                \"Type\":\"AWS::IoT::Certificate\"
            },
            \"policy\":{
                \"Properties\":{
                    \"PolicyName\":\"MyIotPolicy\"
                },
                \"Type\":\"AWS::IoT::Policy\"
            },
            \"thing\":{
                \"OverrideSettings\":{
                    \"AttributePayload\":\"MERGE\",
                    \"ThingGroups\":\"DO_NOTHING\",
                    \"ThingTypeName\":\"REPLACE\"
                },
                \"Properties\":{
                    \"AttributePayload\":{},
                    \"ThingGroups\":[],
                    \"ThingName\":{
                        \"Fn::Join\":[
                            \"\",
                            [
                                \"DemoGroup_\",
                                {\"Ref\":\"SerialNumber\"}
                            ]
                        ]
                    },
                    \"ThingTypeName\":\"VirtualThings\"
                },
                \"Type\":\"AWS::IoT::Thing\"
            }
        }
    }",
    "enabled": true,
    "provisioningRoleArn": "arn:aws:iam::571032923833:role/service-role/IoT_access"
}
```

詳細については、「AWS IoT Core デベロッパーガイド」の「フリートプロビジョニングを使用したデバイス証明書がないデバイスのプロビジョニング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeProvisioningTemplate」を参照してください。

### describe-role-alias

次のコード例は、describe-role-alias を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS IoT ロールエイリアスに関する情報を取得するには

次の describe-role-alias の例は、指定されたロールエイリアスの詳細情報を表示します。

```
aws iot describe-role-alias \
    --role-alias LightBulbRole
```

出力:

```
{
    "roleAliasDescription": {
        "roleAlias": "LightBulbRole",
        "roleAliasArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:rolealias/
LightBulbRole",
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/light_bulb_role_001",
        "owner": "123456789012",
        "credentialDurationSeconds": 3600,
        "creationDate": 1570558643.221,
        "lastModifiedDate": 1570558643.221
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「DescribeRoleAlias」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeRoleAlias」を参照してください。

### describe-scheduled-audit

次のコード例は、describe-scheduled-audit を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スケジュールされた監査に関する情報を取得するには

次のdescribe-scheduled-audit例では、AWSIoTDeviceDefenderDailyAudit という名前の AWS IOT Device Defender スケジュールされた監査に関する詳細情報を取得します。

```
aws iot describe-scheduled-audit \
    --scheduled-audit-name AWSIoTDeviceDefenderDailyAudit
```

出力:

```
{
    "frequency": "DAILY",
    "targetCheckNames": [
        "AUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK",
        "CONFLICTING_CLIENT_IDS_CHECK",
        "DEVICE_CERTIFICATE_SHARED_CHECK",
        "IOT_POLICY_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK",
        "REVOKED_CA_CERTIFICATE_STILL_ACTIVE_CHECK",
        "UNAUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK"
    ],
    "scheduledAuditName": "AWSIoTDeviceDefenderDailyAudit",
    "scheduledAuditArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:scheduledaudit/
AWSIoTDeviceDefenderDailyAudit"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Audit コマンド」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeScheduledAudit」を参照してください。

### describe-security-profile

次のコード例は、describe-security-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

セキュリティプロファイルに関する情報を取得するには

次の describe-security-profile の例では、PossibleIssue. という名前の AWS IoT Device Defender セキュリティプロファイルに関する情報を取得します。

```
aws iot describe-security-profile \
    --security-profile-name PossibleIssue
```

出力:

```
{
    "securityProfileName": "PossibleIssue",
    "securityProfileArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:securityprofile/
PossibleIssue",
    "securityProfileDescription": "check to see if authorization fails 10 times in 5
 minutes or if cellular bandwidth exceeds 128",
    "behaviors": [
        {
            "name": "CellularBandwidth",
            "metric": "aws:message-byte-size",
            "criteria": {
                "comparisonOperator": "greater-than",
                "value": {
                    "count": 128
                },
                "consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
                "consecutiveDatapointsToClear": 1
            }
        },
        {
            "name": "Authorization",
            "metric": "aws:num-authorization-failures",
            "criteria": {
                "comparisonOperator": "greater-than",
                "value": {
                    "count": 10
                },
                "durationSeconds": 300,
                "consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
                "consecutiveDatapointsToClear": 1
            }
        }
    ],
    "version": 1,
    "creationDate": 1560278102.528,
    "lastModifiedDate": 1560278102.528
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Detect コマンド」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeSecurityProfile」を参照してください。

### describe-stream

次のコード例は、describe-stream を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ストリームに関する情報を取得するには

次の describe-stream の例は、指定されたストリームの詳細を表示します。

```
aws iot describe-stream \
    --stream-id stream12345
```

出力:

```
{
    "streamInfo": {
        "streamId": "stream12345",
        "streamArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:stream/stream12345",
        "streamVersion": 1,
        "description": "This stream is used for Amazon FreeRTOS OTA Update 12345.",
        "files": [
            {
                "fileId": "123",
                "s3Location": {
                    "bucket":"codesign-ota-bucket",
                    "key":"48c67f3c-63bb-4f92-a98a-4ee0fbc2bef6"
                }
            }
        ],
        "createdAt": 1557863215.995,
        "lastUpdatedAt": 1557863215.995,
        "roleArn": "arn:aws:iam:123456789012:role/service-role/my_ota_stream_role"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「DescribeStream」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeStream」を参照してください。

### describe-thing-group

次のコード例は、describe-thing-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノのグループに関する情報を取得するには

次の describe-thing-group の例では、HalogenBulbs という名前のモノのグループに関する情報を取得します。

```
aws iot describe-thing-group \
    --thing-group-name HalogenBulbs
```

出力:

```
{
    "thingGroupName": "HalogenBulbs",
    "thingGroupId": "f4ec6b84-b42b-499d-9ce1-4dbd4d4f6f6e",
    "thingGroupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/HalogenBulbs",
    "version": 1,
    "thingGroupProperties": {},
    "thingGroupMetadata": {
        "parentGroupName": "LightBulbs",
        "rootToParentThingGroups": [
            {
                "groupName": "LightBulbs",
                "groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/
LightBulbs"
            }
        ],
        "creationDate": 1559927609.897
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「モノのグループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeThingGroup」を参照してください。

### describe-thing-type

次のコード例は、describe-thing-type を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノのタイプに関する情報を取得するには

次の describe-thing-type の例では、AWS アカウントで定義されている指定されたモノのタイプに関する情報を表示します。

```
aws iot describe-thing-type \
    --thing-type-name "LightBulb"
```

出力:

```
{
    "thingTypeName": "LightBulb",
    "thingTypeId": "ce3573b0-0a3c-45a7-ac93-4e0ce14cd190",
    "thingTypeArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thingtype/LightBulb",
    "thingTypeProperties": {
        "thingTypeDescription": "light bulb type",
        "searchableAttributes": [
            "model",
            "wattage"
        ]
    },
    "thingTypeMetadata": {
        "deprecated": false,
        "creationDate": 1559772562.498
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」「モノのタイプ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeThingType」を参照してください。

### describe-thing

次のコード例は、describe-thing を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノに関する詳細情報を表示するには

次の describe-thing 例では、AWS アカウントの AWS IoT レジストリで定義されているモノ (デバイス) に関する情報を表示します。

aws iot describe-thing --thing-name "MyLightBulb"

出力:

```
{
    "defaultClientId": "MyLightBulb",
    "thingName": "MyLightBulb",
    "thingId": "40da2e73-c6af-406e-b415-15acae538797",
    "thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyLightBulb",
    "thingTypeName": "LightBulb",
    "attributes": {
        "model": "123",
        "wattage": "75"
    },
    "version": 1
}
```

詳細については、「AWS IoT ディベロッパーガイド」の「レジストリによるモノの管理方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeThing」を参照してください。

### detach-policy

次のコード例は、detach-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: AWS IoT ポリシーをモノのグループからデタッチするには

次の detach-policy の例では、指定されたポリシーをモノのグループからデタッチし、さらにそのグループとそのグループの子グループからすべてのモノをデタッチします。

```
aws iot detach-policy \
    --target "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/LightBulbs" \
    --policy-name "MyFirstGroup_Core-policy"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「モノのグループ」を参照してください。

例 2: デバイス証明書から AWS IoT ポリシーをデタッチするには

次の detach-policy の例では、ARN によって識別されるデバイス証明書から TemperatureSensorPolicy ポリシーをデタッチします。

```
aws iot detach-policy \
    --policy-name TemperatureSensorPolicy \
    --target arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/488b6a7f2acdeb00a77384e63c4e40b18b1b3caaae57b7272ba44c45e3448142
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DetachPolicy」を参照してください。

### detach-security-profile

次のコード例は、detach-security-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ターゲットからセキュリティプロファイルの関連付けを解除するには

次の detach-security-profile の例では、Testprofile という名前の AWS IoT Device Defender セキュリティプロファイルと、登録されたすべてのモノのターゲットとの関連付けを削除します。

```
aws iot detach-security-profile \
    --security-profile-name Testprofile \
    --security-profile-target-arn "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:all/
registered-things"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Detect コマンド」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DetachSecurityProfile」を参照してください。

### detach-thing-principal

次のコード例は、detach-thing-principal を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノから証明書/プリンシパルをデタッチするには

次の detach-thing-principal 例では、指定されたモノからプリンシパルを表す証明書を削除します。

```
aws iot detach-thing-principal \
    --thing-name "MyLightBulb" \
    --principal "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/604c48437a57b7d5fc5d137c5be75011c6ee67c9a6943683a1acb4b1626bac36"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT ディベロッパーガイド」の「レジストリによるモノの管理方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DetachThingPrincipal」を参照してください。

### disable-topic-rule

次のコード例は、disable-topic-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トピックルールを無効にするには

次の disable-topic-rule の例では、指定したトピックルールを無効にします。

```
aws iot disable-topic-rule \
    --rule-name "MyPlantPiMoistureAlertRule"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「ルールの表示」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisableTopicRule」を参照してください。

### enable-topic-rule

次のコード例は、enable-topic-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トピックルールを有効にするには

次の enable-topic-rule の例では、指定されたトピックルールを有効化 (または再有効化) します。

```
aws iot enable-topic-rule \
    --rule-name "MyPlantPiMoistureAlertRule"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「ルールの表示」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EnableTopicRule」を参照してください。

### get-behavior-model-training-summaries

次のコード例は、get-behavior-model-training-summaries を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Device Defender の ML Detect Security Profile トレーニングモデルのステータスを一覧表示するには

次の get-behavior-model-training-summaries の例では、選択したセキュリティプロファイルで設定された動作のモデルトレーニングのステータスを一覧表示します。動作ごとに、収集されたデータポイントの名前、モデルステータス、およびパーセンテージが一覧表示されます。

```
aws iot get-behavior-model-training-summaries \
    --security-profile-name MySecuirtyProfileName
```

出力:

```
{
    "summaries": [
        {
            "securityProfileName": "MySecuirtyProfileName",
            "behaviorName": "Messages_sent_ML_behavior",
            "modelStatus": "PENDING_BUILD",
            "datapointsCollectionPercentage": 0.0
        },
        {
            "securityProfileName": "MySecuirtyProfileName",
            "behaviorName": "Messages_received_ML_behavior",
            "modelStatus": "PENDING_BUILD",
            "datapointsCollectionPercentage": 0.0
        },
        {
            "securityProfileName": "MySecuirtyProfileName",
            "behaviorName": "Authorization_failures_ML_behavior",
            "modelStatus": "PENDING_BUILD",
            "datapointsCollectionPercentage": 0.0
        },
        {
            "securityProfileName": "MySecuirtyProfileName",
            "behaviorName": "Message_size_ML_behavior",
            "modelStatus": "PENDING_BUILD",
            "datapointsCollectionPercentage": 0.0
        },
        {
            "securityProfileName": "MySecuirtyProfileName",
            "behaviorName": "Connection_attempts_ML_behavior",
            "modelStatus": "PENDING_BUILD",
            "datapointsCollectionPercentage": 0.0
        },
        {
            "securityProfileName": "MySPNoALerts",
            "behaviorName": "Disconnects_ML_behavior",
            "modelStatus": "PENDING_BUILD",
            "datapointsCollectionPercentage": 0.0
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「GetBehaviorModelTrainingSummaries (Detect コマンド)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetBehaviorModelTrainingSummaries」を参照してください。

### get-cardinality

次のコード例は、get-cardinality を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クエリに一致する一意の値のおおよその数を返すには

次のセットアップスクリプトを使用して、10 個の温度センサーを表す 10 個のモノを作成できます。新しいモノにはそれぞれ 3 つの属性があります。

```
# Bash script. If in other shells, type `bash` before running
Temperatures=(70 71 72 73 74 75 47 97 98 99)
Racks=(Rack1 Rack1 Rack2 Rack2 Rack3 Rack4 Rack5 Rack6 Rack6 Rack6)
IsNormal=(true true true true true true false false false false)
for ((i=0; i<10 ; i++))
do
  thing=$(aws iot create-thing --thing-name "TempSensor$i" --attribute-payload
 attributes="{temperature=${Temperatures[i]},rackId=${Racks[i]},stateNormal=
${IsNormal[i]}}")
  aws iot describe-thing --thing-name "TempSensor$i"
done
```

セットアップスクリプトの出力例:

```
{
    "version": 1,
    "thingName": "TempSensor0",
    "defaultClientId": "TempSensor0",
    "attributes": {
        "rackId": "Rack1",
        "stateNormal": "true",
        "temperature": "70"
    },
    "thingArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/TempSensor0",
    "thingId": "example1-90ab-cdef-fedc-ba987example"
}
```

次の get-cardinality の例では、セットアップスクリプトによって作成された 10 個のセンサーをクエリし、温度センサーが異常な温度値を報告しているラックの数を返します。温度値が 60 未満または 80 を超過する場合、温度センサーは異常な状態になります。

```
aws iot get-cardinality \
    --aggregation-field "attributes.rackId" \
    --query-string "thingName:TempSensor* AND attributes.stateNormal:false"
```

出力:

```
{
    "cardinality": 2
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「集計データのクエリ<https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/index-aggregate.html>」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetCardinality」を参照してください。

### get-effective-policies

次のコード例は、get-effective-policies を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノに影響するポリシーを一覧表示するには

次の get-effective-policies の例では、指定されたモノに影響するポリシーを一覧表示します。これには、それが属するすべてのグループにアタッチされたポリシーが含まれます。

```
aws iot get-effective-policies \
    --thing-name TemperatureSensor-001 \
    --principal arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/488b6a7f2acdeb00a77384e63c4e40b18b1b3caaae57b7272ba44c45e3448142
```

出力:

```
{
    "effectivePolicies": [
        {
```

```
            "policyName": "TemperatureSensorPolicy",
            "policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:policy/
TemperatureSensorPolicy",
            "policyDocument": "{
                \"Version\": \"2012-10-17\",
                \"Statement\": [
                    {
                        \"Effect\": \"Allow\",
                        \"Action\": [
                            \"iot:Publish\",
                            \"iot:Receive\"
                        ],
                        \"Resource\": [
                            \"arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:topic/topic_1\",
                            \"arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:topic/topic_2\"
                        ]
                    },
                    {
                        \"Effect\": \"Allow\",
                        \"Action\": [
                            \"iot:Subscribe\"
                        ],
                        \"Resource\": [
                            \"arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:topicfilter/
topic_1\",
                            \"arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:topicfilter/
topic_2\"
                        ]
                    },
                    {
                        \"Effect\": \"Allow\",
                        \"Action\": [
                            \"iot:Connect\"
                        ],
                        \"Resource\": [
                            \"arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:client/basicPubSub
\"
                        ]
                    }
                ]
            }"
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「モノで有効なポリシーを取得する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetEffectivePolicies」を参照してください。

### get-indexing-configuration

次のコード例は、get-indexing-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノのインデックス作成設定を取得するには

次の get-indexing-configuration の例では、AWS IoT フリートインデックス作成の現在の設定データを取得します。

```
aws iot get-indexing-configuration
```

出力:

```
{
    "thingIndexingConfiguration": {
        "thingIndexingMode": "OFF",
        "thingConnectivityIndexingMode": "OFF"
    },
    "thingGroupIndexingConfiguration": {
        "thingGroupIndexingMode": "OFF"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「モノのインデックス作成の管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetIndexingConfiguration」を参照してください。

### get-job-document

次のコード例は、get-job-document を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ジョブのドキュメントを取得するには

次の get-job-document の例では、ID が example-job-01 のジョブのドキュメントの詳細を表示します。

```
aws iot get-job-document \
    --job-id "example-job-01"
```

出力:

```
{
    "document": "\n{\n    \"operation\":\"customJob\",\n    \"otherInfo\":
\"someValue\"\n}\n"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「ジョブ (CLI) の作成と管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetJobDocument」を参照してください。

## get-logging-options

次のコード例は、get-logging-options を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ログ記録オプションを取得するには

次の get-logging-options の例では、AWS アカウントの現在のログ記録オプションを取得します。

```
aws iot get-logging-options
```

出力:

```
{
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/iotLoggingRole",
    "logLevel": "ERROR"
```

```
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」のタイトルを参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetLoggingOptions」を参照してください。

### get-ota-update

次のコード例は、get-ota-update を使用する方法を示しています。

AWS CLI

OTA 更新に関する情報を取得するには

次の get-ota-update の例は、指定された OTA 更新の詳細を表示します。

```
aws iot get-ota-update \
    --ota-update-id ota12345
```

出力:

```
{
    "otaUpdateInfo": {
        "otaUpdateId": "ota12345",
        "otaUpdateArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:otaupdate/itsaupdate",
        "creationDate": 1557863215.995,
        "lastModifiedDate": 1557863215.995,
        "description": "A critical update needed right away.",
        "targets": [
           "device1",
           "device2",
           "device3",
           "device4"
        ],
        "targetSelection": "SNAPSHOT",
        "protocols": ["HTTP"],
        "awsJobExecutionsRolloutConfig": {
           "maximumPerMinute": 10
        },
        "otaUpdateFiles": [
            {
                "fileName": "firmware.bin",
```

```
                "fileLocation": {
                    "stream": {
                        "streamId": "004",
                        "fileId":123
                    }
                },
                "codeSigning": {
                    "awsSignerJobId": "48c67f3c-63bb-4f92-a98a-4ee0fbc2bef6"
                }
            }
        ],
        "roleArn": "arn:aws:iam:123456789012:role/service-role/my_ota_role"
        "otaUpdateStatus": "CREATE_COMPLETE",
        "awsIotJobId": "job54321",
        "awsIotJobArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:job/job54321",
        "errorInfo": {
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「GetOTAUpdate」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetOtaUpdate」を参照してください。

### get-percentiles

次のコード例は、get-percentiles を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クエリに一致する集計値をパーセンタイルグループにグループ化するには

次のセットアップスクリプトを使用して、10 個の温度センサーを表す 10 個のモノを作成できます。新しいモノにはそれぞれ 1 つの属性があります。

```
# Bash script. If in other shells, type `bash` before running
Temperatures=(70 71 72 73 74 75 47 97 98 99)
for ((i=0; i<10 ; i++))
do
    thing=$(aws iot create-thing --thing-name "TempSensor$i" --attribute-payload
 attributes="{temperature=${Temperatures[i]}}")
    aws iot describe-thing --thing-name "TempSensor$i"
```

```
done
```

セットアップスクリプトの出力例:

```
{
    "version": 1,
    "thingName": "TempSensor0",
    "defaultClientId": "TempSensor0",
    "attributes": {
        "temperature": "70"
    },
    "thingArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/TempSensor0",
    "thingId": "example1-90ab-cdef-fedc-ba987example"
}
```

次の get-percentiles の例では、セットアップスクリプトによって作成された 10 個のセンサーをクエリし、指定されたパーセンタイルグループごとに値を返します。パーセンタイルグループ「10」には、クエリに一致する値の約 10 % に含まれる集計フィールド値が含まれます。次の出力では、{"percent": 10.0, "value": 67.7} は、温度値の約 10.0% が 67.7 未満であることを意味します。

```
aws iot get-percentiles \
    --aggregation-field "attributes.temperature" \
    --query-string "thingName:TempSensor*" \
    --percents 10 25 50 75 90
```

出力:

```
{
    "percentiles": [
        {
            "percent": 10.0,
            "value": 67.7
        },
        {
            "percent": 25.0,
            "value": 71.25
        },
        {
            "percent": 50.0,
            "value": 73.5
```

```
        },
        {
            "percent": 75.0,
            "value": 91.5
        },
        {
            "percent": 90.0,
            "value": 98.1
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWSIoT デベロッパーガイド」の「「集計データのクエリ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPercentiles」を参照してください。

### get-policy-version

次のコード例は、get-policy-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポリシーの特定のバージョンに関する情報を取得するには

次の get-policy-version の例では、指定されたポリシーの最初のバージョンに関する情報を取得します。

```
aws iot get-policy \
    --policy-name UpdateDeviceCertPolicy
    --policy-version-id "1"
```

出力:

```
{
    "policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:policy/UpdateDeviceCertPolicy",
    "policyName": "UpdateDeviceCertPolicy",
    "policyDocument": "{ \"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\": [ { \"Effect\":
 \"Allow\", \"Action\":  \"iot:UpdateCertificate\", \"Resource\": \"*\" } ] }",
    "policyVersionId": "1",
    "isDefaultVersion": false,
```

```
    "creationDate": 1559925941.924,
    "lastModifiedDate": 1559926175.458,
    "generationId":
 "5066f1b6712ce9d2a1e56399771649a272d6a921762fead080e24fe52f24e042"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT ポリシー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPolicyVersion」を参照してください。

### get-policy

次のコード例は、get-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポリシーのデフォルトバージョンに関する情報を取得するには

次の get-policy の例では、指定されたポリシーのデフォルトバージョンに関する情報を取得します。

```
aws iot get-policy \
    --policy-name UpdateDeviceCertPolicy
```

出力:

```
{
    "policyName": "UpdateDeviceCertPolicy",
    "policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:policy/UpdateDeviceCertPolicy",
    "policyDocument": "{ \"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\": [ { \"Effect\":
 \"Allow\", \"Action\":  \"iot:UpdateCertificate\", \"Resource\": \"*\" } ] }",
    "defaultVersionId": "2",
    "creationDate": 1559925941.924,
    "lastModifiedDate": 1559925941.924,
    "generationId":
 "5066f1b6712ce9d2a1e56399771649a272d6a921762fead080e24fe52f24e042"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT ポリシー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPolicy」を参照してください。

### get-registration-code

次のコード例は、get-registration-code を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS アカウント固有の登録コードを取得するには

次の get-registration-code の例では、AWS アカウント固有の登録コードを取得します。

```
aws iot get-registration-code
```

出力:

```
{
    "registrationCode":
 "15c51ae5e36ba59ba77042df1115862076bea4bd15841c838fcb68d5010a614c"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「独自の証明書を使用する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRegistrationCode」を参照してください。

### get-statistics

次のコード例は、get-statistics を使用する方法を示しています。

AWS CLI

集計データのデバイスインデックスを検索するには

次の get-statistics の例では、connectivity.connected というプロパティがデバイスシャドウで false に設定されているモノの数 (つまり、接続されていないデバイスの数) を返します。

```
aws iot get-statistics \
```

```
    --index-name AWS_Things \
    --query-string "connectivity.connected:false"
```

出力:

```
{
    "statistics": {
        "count": 6
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「デバイスフリートに関する統計の取得」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetStatistics」を参照してください。

### get-topic-rule-destination

次のコード例は、get-topic-rule-destination を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トピックルールの送信先を取得するには

次の get-topic-rule-destination の例では、トピックルールの送信先に関する情報を取得します。

```
aws iot get-topic-rule-destination \
    --arn "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:ruledestination/http/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE"
```

出力:

```
{
    "topicRuleDestination": {
        "arn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:ruledestination/http/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
        "status": "DISABLED",
        "httpUrlProperties": {
            "confirmationUrl": "https://example.com"
        }
```

```
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「トピックルールの送信先の操作」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetTopicRuleDestination」を参照してください。

### get-topic-rule

次のコード例は、get-topic-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルールに関する情報を取得するには

次の get-topic-rule の例では、指定されたルールに関する情報を取得します。

```
aws iot get-topic-rule \
    --rule-name MyRPiLowMoistureAlertRule
```

出力:

```
{
    "ruleArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:rule/MyRPiLowMoistureAlertRule",
    "rule": {
        "ruleName": "MyRPiLowMoistureAlertRule",
        "sql": "SELECT * FROM '$aws/things/MyRPi/shadow/update/accepted' WHERE
 state.reported.moisture = 'low'\n                    ",
        "description": "Sends an alert whenever soil moisture level readings are too
 low.",
        "createdAt": 1558624363.0,
        "actions": [
            {
                "sns": {
                    "targetArn": "arn:aws:sns:us-
west-2:123456789012:MyRPiLowMoistureTopic",
                    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
MyRPiLowMoistureTopicRole",
                    "messageFormat": "RAW"
                }
```

```
            }
        ],
        "ruleDisabled": false,
        "awsIotSqlVersion": "2016-03-23"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「ルールの表示」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetTopicRule」を参照してください。

### get-v2-logging-options

次のコード例は、get-v2-logging-options を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在のログ記録オプションを一覧表示するには

次の get-v2-logging-options の例では、AWS IoT の現在のログ記録オプションを一覧表示します。

```
aws iot get-v2-logging-options
```

出力:

```
{
    "roleArn": "arn:aws:iam::094249569039:role/service-role/iotLoggingRole",
    "defaultLogLevel": "WARN",
    "disableAllLogs": false
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」のタイトルを参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetV2LoggingOptions」を参照してください。

### list-active-violations

次のコード例は、list-active-violations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクティブな違反を一覧表示するには

次の list-active-violations の例では、指定されたセキュリティプロファイルに対するすべての違反を一覧表示します。

```
aws iot list-active-violations \
    --security-profile-name Testprofile
```

出力:

```
{
    "activeViolations": [
        {
            "violationId": "174db59167fa474c80a652ad1583fd44",
            "thingName": "iotconsole-1560269126751-1",
            "securityProfileName": "Testprofile",
            "behavior": {
                "name": "Authorization",
                "metric": "aws:num-authorization-failures",
                "criteria": {
                    "comparisonOperator": "greater-than",
                    "value": {
                        "count": 10
                    },
                    "durationSeconds": 300,
                    "consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
                    "consecutiveDatapointsToClear": 1
                }
            },
            "lastViolationValue": {
                "count": 0
            },
            "lastViolationTime": 1560293700.0,
            "violationStartTime": 1560279000.0
        },
        {
            "violationId": "c8a9466a093d3b7b35cd44ca58bdbeab",
            "thingName": "TvnQoEoU",
            "securityProfileName": "Testprofile",
            "behavior": {
                "name": "CellularBandwidth",
```

```
                "metric": "aws:message-byte-size",
                "criteria": {
                    "comparisonOperator": "greater-than",
                    "value": {
                        "count": 128
                    },
                    "consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
                    "consecutiveDatapointsToClear": 1
                }
            },
            "lastViolationValue": {
                "count": 110
            },
            "lastViolationTime": 1560369000.0,
            "violationStartTime": 1560276600.0
        },
        {
            "violationId": "74aa393adea02e6648f3ac362beed55e",
            "thingName": "iotconsole-1560269232412-2",
            "securityProfileName": "Testprofile",
            "behavior": {
                "name": "Authorization",
                "metric": "aws:num-authorization-failures",
                "criteria": {
                    "comparisonOperator": "greater-than",
                    "value": {
                        "count": 10
                    },
                    "durationSeconds": 300,
                    "consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
                    "consecutiveDatapointsToClear": 1
                }
            },
            "lastViolationValue": {
                "count": 0
            },
            "lastViolationTime": 1560276600.0,
            "violationStartTime": 1560276600.0
        },
        {
            "violationId": "1e6ab5f7cf39a1466fcd154e1377e406",
            "thingName": "TvnQoEoU",
            "securityProfileName": "Testprofile",
            "behavior": {
```

```
                "name": "Authorization",
                "metric": "aws:num-authorization-failures",
                "criteria": {
                    "comparisonOperator": "greater-than",
                    "value": {
                        "count": 10
                    },
                    "durationSeconds": 300,
                    "consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
                    "consecutiveDatapointsToClear": 1
                }
            },
            "lastViolationValue": {
                "count": 0
            },
            "lastViolationTime": 1560369000.0,
            "violationStartTime": 1560276600.0
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListActiveViolations」を参照してください。

### list-attached-policies

次のコード例は、list-attached-policies を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: グループにアタッチされるポリシーを一覧表示するには

次の list-attached-policies の例では、指定されたグループにアタッチされているポリシーを一覧表示します。

```
aws iot list-attached-policies \
    --target "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/LightBulbs"
```

出力:

```
{
```

```
    "policies": [
        {
            "policyName": "UpdateDeviceCertPolicy",
            "policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:policy/
UpdateDeviceCertPolicy"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「モノのグループ」を参照してください。

例 2: デバイス証明書にアタッチされたポリシーを一覧表示するには

次の list-attached-policies の例では、デバイス証明書にアタッチされた AWS IoT ポリシーを一覧表示します。証明書は ARN によって識別されます。

```
aws iot list-attached-policies \
    --target arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/488b6a7f2acdeb00a77384e63c4e40b18b1b3caaae57b7272ba44c45e3448142
```

出力:

```
{
    "policies": [
        {
            "policyName": "TemperatureSensorPolicy",
            "policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:policy/
TemperatureSensorPolicy"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「モノのグループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAttachedPolicies」を参照してください。

### list-audit-findings

次のコード例は、list-audit-findings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 監査のすべての検出結果を一覧表示するには

次の `list-audit-findings` の例では、指定されたタスク ID を持つ AWS IoT Device Defender 監査のすべての検出結果を一覧表示します。

```
aws iot list-audit-findings \
    --task-id a3aea009955e501a31b764abe1bebd3d
```

出力:

```
{
    "findings": []
}
```

例 2: 監査チェックタイプの検出結果を一覧表示するには

次の `list-audit-findings` の例では、デバイスがデバイス証明書を共有している 2019 年 6 月 5 日から 2019 年 6 月 19 日の間に実行された AWS IoT Device Defender 監査の検出結果を示しています。チェック名を指定するときは、開始時刻と終了時刻を指定する必要があります。

```
aws iot list-audit-findings \
    --check-name DEVICE_CERTIFICATE_SHARED_CHECK \
    --start-time 1559747125 \
    --end-time 1560962028
```

出力:

```
{
    "findings": [
        {
            "taskId": "eeef61068b0eb03c456d746c5a26ee04",
            "checkName": "DEVICE_CERTIFICATE_SHARED_CHECK",
            "taskStartTime": 1560161017.172,
            "findingTime": 1560161017.592,
            "severity": "CRITICAL",
            "nonCompliantResource": {
                "resourceType": "DEVICE_CERTIFICATE",
                "resourceIdentifier": {
                    "deviceCertificateId":
 "b193ab7162c0fadca83246d24fa090300a1236fe58137e121b011804d8ac1d6b"
```

```
                }
            },
            "relatedResources": [
                {
                    "resourceType": "CLIENT_ID",
                    "resourceIdentifier": {
                        "clientId": "ZipxgAIl"
                    },
                    "additionalInfo": {
                        "CONNECTION_TIME": "1560086374068"
                    }
                },
                {
                    "resourceType": "CLIENT_ID",
                    "resourceIdentifier": {
                        "clientId": "ZipxgAIl"
                    },
                    "additionalInfo": {
                        "CONNECTION_TIME": "1560081552187",
                        "DISCONNECTION_TIME": "1560086371552"
                    }
                },
                {
                    "resourceType": "CLIENT_ID",
                    "resourceIdentifier": {
                        "clientId": "ZipxgAIl"
                    },
                    "additionalInfo": {
                        "CONNECTION_TIME": "1559289863631",
                        "DISCONNECTION_TIME": "1560081532716"
                    }
                }
            ],
            "reasonForNonCompliance": "Certificate shared by one or more devices.",
            "reasonForNonComplianceCode": "CERTIFICATE_SHARED_BY_MULTIPLE_DEVICES"
        },
        {
            "taskId": "bade6b5efd2e1b1569822f6021b39cf5",
            "checkName": "DEVICE_CERTIFICATE_SHARED_CHECK",
            "taskStartTime": 1559988217.27,
            "findingTime": 1559988217.655,
            "severity": "CRITICAL",
            "nonCompliantResource": {
                "resourceType": "DEVICE_CERTIFICATE",
```

```
                "resourceIdentifier": {
                    "deviceCertificateId":
"b193ab7162c0fadca83246d24fa090300a1236fe58137e121b011804d8ac1d6b"
                }
            },
            "relatedResources": [
                {
                    "resourceType": "CLIENT_ID",
                    "resourceIdentifier": {
                        "clientId": "xShGENLW"
                    },
                    "additionalInfo": {
                        "CONNECTION_TIME": "1559972350825"
                    }
                },
                {
                    "resourceType": "CLIENT_ID",
                    "resourceIdentifier": {
                        "clientId": "xShGENLW"
                    },
                    "additionalInfo": {
                        "CONNECTION_TIME": "1559255062002",
                        "DISCONNECTION_TIME": "1559972350616"
                    }
                }
            ],
            "reasonForNonCompliance": "Certificate shared by one or more devices.",
            "reasonForNonComplianceCode": "CERTIFICATE_SHARED_BY_MULTIPLE_DEVICES"
        },
        {
            "taskId": "c23f6233ba2d35879c4bb2810fb5ffd6",
            "checkName": "DEVICE_CERTIFICATE_SHARED_CHECK",
            "taskStartTime": 1559901817.31,
            "findingTime": 1559901817.767,
            "severity": "CRITICAL",
            "nonCompliantResource": {
                "resourceType": "DEVICE_CERTIFICATE",
                "resourceIdentifier": {
                    "deviceCertificateId":
"b193ab7162c0fadca83246d24fa090300a1236fe58137e121b011804d8ac1d6b"
                }
            },
            "relatedResources": [
                {
```

```
                    "resourceType": "CLIENT_ID",
                    "resourceIdentifier": {
                        "clientId": "TvnQoEoU"
                    },
                    "additionalInfo": {
                        "CONNECTION_TIME": "1559826729768"
                    }
                },
                {
                    "resourceType": "CLIENT_ID",
                    "resourceIdentifier": {
                        "clientId": "TvnQoEoU"
                    },
                    "additionalInfo": {
                        "CONNECTION_TIME": "1559345920964",
                        "DISCONNECTION_TIME": "1559826728402"
                    }
                }
            ],
            "reasonForNonCompliance": "Certificate shared by one or more devices.",
            "reasonForNonComplianceCode": "CERTIFICATE_SHARED_BY_MULTIPLE_DEVICES"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Audit コマンド」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAuditFindings」を参照してください。

### `list-audit-mitigation-actions-executions`

次のコード例は、`list-audit-mitigation-actions-executions` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

監査緩和アクションの実行の詳細を一覧表示するには

監査緩和アクションタスクは、AWS IoT Device Defender 監査からの 1 つまたは複数の検出結果に緩和アクションを適用します。次の `list-audit-mitigation-actions-executions` の例では、指定された `taskId` と指定された検出結果の緩和アクションタスクの詳細を一覧表示します。

```
aws iot list-audit-mitigation-actions-executions \
    --task-id myActionsTaskId \
    --finding-id 0edbaaec-2fe1-4cf5-abc9-d4c3e51f7464
```

出力:

```
{
    "actionsExecutions": [
        {
            "taskId": "myActionsTaskId",
            "findingId": "0edbaaec-2fe1-4cf5-abc9-d4c3e51f7464",
            "actionName": "ResetPolicyVersionAction",
            "actionId": "1ea0b415-bef1-4a01-bd13-72fb63c59afb",
            "status": "COMPLETED",
            "startTime": "2019-12-10T15:19:13.279000-08:00",
            "endTime": "2019-12-10T15:19:13.337000-08:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWSIoT デベロッパーガイド」の「ListAuditMitigationActionsExecutions (緩和アクションコマンド)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAuditMitigationActionsExecutions」を参照してください。

### list-audit-mitigation-actions-tasks

次のコード例は、list-audit-mitigation-actions-tasks を使用する方法を示しています。

AWS CLI

監査緩和アクションタスクを一覧表示するには

次の list-audit-mitigation-actions-tasks の例では、指定された期間内に検出結果に適用された緩和アクションを一覧表示します。

```
aws iot list-audit-mitigation-actions-tasks \
    --start-time 1594157400 \
    --end-time 1594157430
```

出力:

```
{
    "tasks": [
        {
                "taskId": "0062f2d6-3999-488f-88c7-bef005414103",
                "startTime": "2020-07-07T14:30:15.172000-07:00",
            "taskStatus": "COMPLETED"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「ListAuditMitigationActionsTasks (緩和アクションコマンド)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAuditMitigationActionsTasks」を参照してください。

### list-audit-suppressions

次のコード例は、list-audit-suppressions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべての監査検出結果の抑制を一覧表示するには

次の list-audit-suppressions の例では、アクティブな監査検出結果の抑制をすべて一覧表示します。

```
aws iot list-audit-suppressions
```

出力:

```
{
    "suppressions": [
        {
        "checkName": "DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK",
            "resourceIdentifier": {
                "deviceCertificateId": "c7691e<shortened>"
            },
        "expirationDate": 1597881600.0,
        "suppressIndefinitely": false
```

```
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「監査の検出結果の抑制」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAuditSuppressions」を参照してください。

### `list-audit-tasks`

次のコード例は、`list-audit-tasks` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

監査からのすべての検出結果を一覧表示するには

次の `list-audit-tasks` の例では、2019 年 6 月 5 日から 2019 年 6 月 12 日の間に実行された監査タスクを一覧表示します。

```
aws iot list-audit-tasks \
    --start-time 1559747125 \
    --end-time 1560357228
```

出力:

```
{
    "tasks": [
        {
            "taskId": "a3aea009955e501a31b764abe1bebd3d",
            "taskStatus": "COMPLETED",
            "taskType": "ON_DEMAND_AUDIT_TASK"
        },
        {
            "taskId": "f76b4b5102b632cd9ae38a279c266da1",
            "taskStatus": "COMPLETED",
            "taskType": "SCHEDULED_AUDIT_TASK"
        },
        {
            "taskId": "51d9967d9f9ff4d26529505f6d2c444a",
            "taskStatus": "COMPLETED",
```

```
            "taskType": "SCHEDULED_AUDIT_TASK"
        },
        {
            "taskId": "eeef61068b0eb03c456d746c5a26ee04",
            "taskStatus": "COMPLETED",
            "taskType": "SCHEDULED_AUDIT_TASK"
        },
        {
            "taskId": "041c49557b7c7b04c079a49514b55589",
            "taskStatus": "COMPLETED",
            "taskType": "SCHEDULED_AUDIT_TASK"
        },
        {
            "taskId": "82c7f2afac1562d18a4560be73998acc",
            "taskStatus": "COMPLETED",
            "taskType": "SCHEDULED_AUDIT_TASK"
        },
        {
            "taskId": "bade6b5efd2e1b1569822f6021b39cf5",
            "taskStatus": "COMPLETED",
            "taskType": "SCHEDULED_AUDIT_TASK"
        },
        {
            "taskId": "c23f6233ba2d35879c4bb2810fb5ffd6",
            "taskStatus": "COMPLETED",
            "taskType": "SCHEDULED_AUDIT_TASK"
        },
        {
            "taskId": "ac9086b7222a2f5e2e17bb6fd30b3aeb",
            "taskStatus": "COMPLETED",
            "taskType": "SCHEDULED_AUDIT_TASK"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Audit コマンド」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAuditTasks」を参照してください。

### `list-authorizers`

次のコード例は、`list-authorizers` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムオーソライザーを一覧表示するには

次の list-authorizers の例では、AWS アカウントのカスタムオーソライザーを一覧表示します。

```
aws iot list-authorizers
```

出力:

```
{
    "authorizers": [
        {
            "authorizerName": "CustomAuthorizer",
            "authorizerArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:authorizer/
CustomAuthorizer"
        },
        {
            "authorizerName": "CustomAuthorizer2",
            "authorizerArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:authorizer/
CustomAuthorizer2"
        },
        {
            "authorizerName": "CustomAuthorizer3",
            "authorizerArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:authorizer/
CustomAuthorizer3"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「ListAuthorizers」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAuthorizers」を参照してください。

### list-billing-groups

次のコード例は、list-billing-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS アカウントとリージョンの請求グループを一覧表示するには

次の list-billing-groups の例では、AWS アカウントと AWS リージョンに定義されているすべての請求グループを一覧表示します。

```
aws iot list-billing-groups
```

出力:

```
{
    "billingGroups": [
        {
            "groupName": "GroupOne",
            "groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:billinggroup/GroupOne"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「請求グループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListBillingGroups」を参照してください。

### list-ca-certificates

次のコード例は、list-ca-certificates を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS アカウントに登録済みの CA 証明書を一覧表示するには

次の list-ca-certificates の例では、AWS アカウントに登録されている CA 証明書を一覧表示します。

```
aws iot list-ca-certificates
```

出力:

```
{
    "certificates": [
        {
            "certificateArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:cacert/
f4efed62c0142f16af278166f61962501165c4f053629520742646005 8cd1467",
```

```
            "certificateId":
 "f4efed62c0142f16af278166f61962501165c4f053629520742646005 8cd1467",
            "status": "INACTIVE",
            "creationDate": 1569365372.053
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「独自の証明書を使用する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListCaCertificates」を参照してください。

### list-certificates-by-ca

次のコード例は、list-certificates-by-ca を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CA 証明書で署名されたすべてのデバイス証明書を一覧表示するには

次の list-certificates-by-ca の例では、指定された CA 証明書で署名された AWS アカウント内のすべてのデバイス証明書を一覧表示します。

```
aws iot list-certificates-by-ca \
    --ca-certificate-
id f4efed62c0142f16af278166f61962501165c4f053629520742646005 8cd1467
```

出力:

```
{
    "certificates": [
        {
            "certificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/488b6a7f2acdeb00a77384e63c4e40b18b1b3caaae57b7272ba44c45e3448142",
            "certificateId":
 "488b6a7f2acdeb00a77384e63c4e40b18b1b3caaae57b7272ba44c45e3448142",
            "status": "ACTIVE",
            "creationDate": 1569363250.557
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「ListCertificatesByCA」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListCertificatesByCa」を参照してください。

### `list-certificates`

次のコード例は、`list-certificates` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: AWS アカウントに登録済みの証明書を一覧表示するには

次の `list-certificates` 例では、アカウントに登録されているすべての証明書を一覧表示します。デフォルトのページング制限数が 25 を超える場合は、このコマンドの `nextMarker` レスポンス値を使用して次のコマンドに指定し、結果の次のバッチを取得できます。`nextMarker` が値なしで返すまで繰り返します。

```
aws iot list-certificates
```

出力:

```
{
    "certificates": [
        {
            "certificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/604c48437a57b7d5fc5d137c5be75011c6ee67c9a6943683a1acb4b1626bac36",
            "certificateId":
 "604c48437a57b7d5fc5d137c5be75011c6ee67c9a6943683a1acb4b1626bac36",
            "status": "ACTIVE",
            "creationDate": 1556810537.617
        },
        {
            "certificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/262a1ac8a7d8aa72f6e96e365480f7313aa9db74b8339ec65d34dc3074e1c31e",
            "certificateId":
 "262a1ac8a7d8aa72f6e96e365480f7313aa9db74b8339ec65d34dc3074e1c31e",
            "status": "ACTIVE",
```

```
            "creationDate": 1546447050.885
        },
        {
            "certificateArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:cert/
b193ab7162c0fadca83246d24fa090300a1236fe58137e121b011804d8ac1d6b",
            "certificateId":
 "b193ab7162c0fadca83246d24fa090300a1236fe58137e121b011804d8ac1d6b",
            "status": "ACTIVE",
            "creationDate": 1546292258.322
        },
        {
            "certificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/7aebeea3845d14a44ec80b06b8b78a89f3f8a706974b8b34d18f5adf0741db42",
            "certificateId":
 "7aebeea3845d14a44ec80b06b8b78a89f3f8a706974b8b34d18f5adf0741db42",
            "status": "ACTIVE",
            "creationDate": 1541457693.453
        },
        {
            "certificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/54458aa39ebb3eb39c91ffbbdcc3a6ca1c7c094d1644b889f735a6fc2cd9a7e3",
            "certificateId":
 "54458aa39ebb3eb39c91ffbbdcc3a6ca1c7c094d1644b889f735a6fc2cd9a7e3",
            "status": "ACTIVE",
            "creationDate": 1541113568.611
        },
        {
            "certificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/4f0ba725787aa94d67d2fca420eca022242532e8b3c58e7465c7778b443fd65e",
            "certificateId":
 "4f0ba725787aa94d67d2fca420eca022242532e8b3c58e7465c7778b443fd65e",
            "status": "ACTIVE",
            "creationDate": 1541022751.983
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListCertificates」を参照してください。

### `list-custom-metrics`

次のコード例は、`list-custom-metrics` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムメトリクスを一覧表示するには

以下の `list-custom-metrics` 例では、すべてのカスタムメトリクスをリストアップします。

```
aws iot list-custom-metrics \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "metricNames": [
        "batteryPercentage"
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT Core デベロッパーガイド」の「カスタムメトリクス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListCustomMetrics」を参照してください。

### `list-dimensions`

次のコード例は、`list-dimensions` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS アカウントのディメンションを一覧表示するには

次の `list-dimensions` の例では、AWS アカウントで定義されているすべての AWS IoT Device Defender ディメンションを一覧表示します。

```
aws iot list-dimensions
```

出力:

```
{
    "dimensionNames": [
        "TopicFilterForAuthMessages",
```

```
        "TopicFilterForActivityMessages"
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Detect コマンド」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDimensions」を参照してください。

### `list-domain-configurations`

次のコード例は、`list-domain-configurations` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメイン設定を一覧表示するには

次の `list-domain-configurations` の例では、指定されたサービスタイプを持つ AWS アカウントのドメイン設定を一覧表示します。

```
aws iot list-domain-configurations \
    --service-type "DATA"
```

出力:

```
{
    "domainConfigurations":
    [
        {
            "domainConfigurationName": "additionalDataDomain",
            "domainConfigurationArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:domainconfiguration/additionalDataDomain/dikMh",
            "serviceType": "DATA"
        },

        {
            "domainConfigurationName": "iot:Jobs",
            "domainConfigurationArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:domainconfiguration/iot:Jobs",
            "serviceType": "JOBS"
        },
        {
```

```
            "domainConfigurationName": "iot:Data-ATS",
            "domainConfigurationArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:domainconfiguration/iot:Data-ATS",
            "serviceType": "DATA"
        },
        {
            "domainConfigurationName": "iot:CredentialProvider",
            "domainConfigurationArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:domainconfiguration/iot:CredentialProvider",
            "serviceType": "CREDENTIAL_PROVIDER"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「設定可能なエンドポイント」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDomainConfigurations」を参照してください。

### list-indices

次のコード例は、list-indices を使用する方法を示しています。

AWS CLI

設定された検索インデックスを一覧表示するには

次の list-indices の例では、AWS アカウントで設定されたすべての検索インデックスを一覧表示します。モノのインデックス作成を有効にしていない場合は、インデックスがない可能性があります。

```
aws iot list-indices
```

出力:

```
{
    "indexNames": [
        "AWS_Things"
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「モノのインデックス作成の管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListIndices」を参照してください。

### list-job-executions-for-job

次のコード例は、list-job-executions-for-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS アカウントのジョブを一覧表示するには

次の list-job-executions-for-job の例では、jobId で指定された AWS アカウント内のジョブのすべてのジョブ実行を一覧表示します。

```
aws iot list-job-executions-for-job \
    --job-id my-ota-job
```

出力:

```
{
     "executionSummaries": [
         {
             "thingArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/my_thing",
             "jobExecutionSummary": {
                 "status": "QUEUED",
                 "queuedAt": "2022-03-07T15:58:42.195000-08:00",
                 "lastUpdatedAt": "2022-03-07T15:58:42.195000-08:00",
                 "executionNumber": 1,
                 "retryAttempt": 0
             }
         }
     ]
 }
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「ジョブ (CLI) の作成と管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListJobExecutionsForJob」を参照してください。

### list-job-executions-for-thing

次のコード例は、list-job-executions-for-thing を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノに対して実行されたジョブを一覧表示するには

次の list-job-executions-for-thing の例では、MyRaspberryPi という名前のモノに対して実行されたすべてのジョブを一覧表示します。

```
aws iot list-job-executions-for-thing \
    --thing-name "MyRaspberryPi"
```

出力:

```
{
    "executionSummaries": [
        {
            "jobId": "example-job-01",
            "jobExecutionSummary": {
                "status": "QUEUED",
                "queuedAt": 1560787023.636,
                "lastUpdatedAt": 1560787023.636,
                "executionNumber": 1
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「ジョブ (CLI) の作成と管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListJobExecutionsForThing」を参照してください。

### list-jobs

次のコード例は、list-jobs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS アカウントのジョブを一覧表示するには

次の list-jobs の例では、ジョブステータスでソートされた AWS アカウント内のすべてのジョブを一覧表示します。

```
aws iot list-jobs
```

出力:

```
{
    "jobs": [
        {
            "jobArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:job/example-job-01",
            "jobId": "example-job-01",
            "targetSelection": "SNAPSHOT",
            "status": "IN_PROGRESS",
            "createdAt": 1560787022.733,
            "lastUpdatedAt": 1560787026.294
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「ジョブ (CLI) の作成と管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListJobs」を参照してください。

### list-mitigation-actions

次のコード例は、list-mitigation-actions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

定義されたすべての緩和アクションを一覧表示するには

次の list-mitigation-actions の例では、リージョンの AWS アカウントに対して定義されたすべての緩和アクションを一覧表示します。アクションごとに、名前、ARN、作成日が一覧表示されます。

```
aws iot list-mitigation-actions
```

出力:

```
{
    "actionIdentifiers": [
        {
            "actionName": "DeactivateCACertAction",
            "actionArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:mitigationaction/
DeactivateCACertAction",
            "creationDate": "2019-12-10T11:12:47.574000-08:00"
        },
        {
            "actionName": "ResetPolicyVersionAction",
            "actionArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:mitigationaction/
ResetPolicyVersionAction",
            "creationDate": "2019-12-10T11:11:48.920000-08:00"
        },
        {
            "actionName": "PublishFindingToSNSAction",
            "actionArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:mitigationaction/
PublishFindingToSNSAction",
            "creationDate": "2019-12-10T11:10:49.546000-08:00"
        },
        {
            "actionName": "AddThingsToQuarantineGroupAction",
            "actionArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:mitigationaction/
AddThingsToQuarantineGroupAction",
            "creationDate": "2019-12-10T11:09:35.999000-08:00"
        },
        {
            "actionName": "UpdateDeviceCertAction",
            "actionArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:mitigationaction/
UpdateDeviceCertAction",
            "creationDate": "2019-12-10T11:08:44.263000-08:00"
        },
        {
            "actionName": "SampleMitigationAction",
            "actionArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:mitigationaction/
SampleMitigationAction",
            "creationDate": "2019-12-10T11:03:41.840000-08:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWSIoT デベロッパーガイド」の「ListMitigationActions (緩和アクションコマンド)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListMitigationActions」を参照してください。

### list-mitigations-actions

次のコード例は、list-mitigations-actions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

定義されたすべての緩和アクションを一覧表示するには

次の list-mitigations-actions の例では、リージョンの AWS アカウントに対して定義されたすべての緩和アクションを一覧表示します。アクションごとに、名前、ARN、作成日が一覧表示されます。

```
aws iot list-mitigation-actions
```

出力:

```
{
    "actionIdentifiers": [
        {
            "actionName": "DeactivateCACertAction",
            "actionArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:mitigationaction/
DeactivateCACertAction",
            "creationDate": "2019-12-10T11:12:47.574000-08:00"
        },
        {
            "actionName": "ResetPolicyVersionAction",
            "actionArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:mitigationaction/
ResetPolicyVersionAction",
            "creationDate": "2019-12-10T11:11:48.920000-08:00"
        },
        {
            "actionName": "PublishFindingToSNSAction",
            "actionArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:mitigationaction/
PublishFindingToSNSAction",
            "creationDate": "2019-12-10T11:10:49.546000-08:00"
        },
        {
            "actionName": "AddThingsToQuarantineGroupAction",
```

```
            "actionArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:mitigationaction/
AddThingsToQuarantineGroupAction",
            "creationDate": "2019-12-10T11:09:35.999000-08:00"
        },
        {
            "actionName": "UpdateDeviceCertAction",
            "actionArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:mitigationaction/
UpdateDeviceCertAction",
            "creationDate": "2019-12-10T11:08:44.263000-08:00"
        },
        {
            "actionName": "SampleMitigationAction",
            "actionArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:mitigationaction/
SampleMitigationAction",
            "creationDate": "2019-12-10T11:03:41.840000-08:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWSIoT デベロッパーガイド」の「ListMitigationActions (緩和アクションコマンド)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListMitigationsActions」を参照してください。

### list-ota-updates

次のコード例は、list-ota-updates を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントの OTA 更新を一覧表示するには

次の list-ota-updates の例では、使用可能な OTA 更新を一覧表示します。

```
aws iot list-ota-updates
```

出力:

```
{
    "otaUpdates": [
```

```
        {
            "otaUpdateId": "itsaupdate",
            "otaUpdateArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:otaupdate/
itsaupdate",
            "creationDate": 1557863215.995
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「ListOTAUpdates」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListOtaUpdates」を参照してください。

### list-outgoing-certificates

次のコード例は、list-outgoing-certificates を使用する方法を示しています。

AWS CLI

別の AWS アカウントに転送される証明書を一覧表示するには

次の list-outgoing-certificates の例では、transfer-certificate コマンドを使用して別の AWS アカウントに転送されているすべてのデバイス証明書を一覧表示します。

```
aws iot list-outgoing-certificates
```

出力:

```
{
    "outgoingCertificates": [
        {
            "certificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:030714055129:cert/488b6a7f2acdeb00a77384e63c4e40b18b1b3caaae57b7272ba44c45e3448142",
            "certificateId":
 "488b6a7f2acdeb00a77384e63c4e40b18b1b3caaae57b7272ba44c45e3448142",
            "transferredTo": "030714055129",
            "transferDate": 1569427780.441,
            "creationDate": 1569363250.557
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「ListOutgoingCertificates」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListOutgoingCertificates」を参照してください。

### list-policies

次のコード例は、list-policies を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS アカウントで定義されているポリシーを一覧表示するには

次の list-policies の例では、AWS アカウントで定義されているすべてのポリシーを一覧表示します。

```
aws iot list-policies
```

出力:

```
{
    "policies": [
        {
            "policyName": "UpdateDeviceCertPolicy",
            "policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:policy/
UpdateDeviceCertPolicy"
        },
        {
            "policyName": "PlantIoTPolicy",
            "policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:policy/PlantIoTPolicy"
        },
        {
            "policyName": "MyPiGroup_Core-policy",
            "policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:policy/MyPiGroup_Core-
policy"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT ポリシー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI Command Reference」の「ListPolicies」を参照してください。

### `list-policy-versions`

次のコード例は、`list-policy-versions` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ポリシーのすべてのバージョンを表示するには

次の `list-policy-versions` の例では、指定されたポリシーのすべてのバージョンとその作成日を一覧表示します。

```
aws iot list-policy-versions \
    --policy-name LightBulbPolicy
```

出力:

```
{
    "policyVersions": [
        {
            "versionId": "2",
            "isDefaultVersion": true,
            "createDate": 1559925941.924
        },
        {
            "versionId": "1",
            "isDefaultVersion": false,
            "createDate": 1559925941.924
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT ポリシー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPolicyVersions」を参照してください。

### list-principal-things

次のコード例は、list-principal-things を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プリンシパルにアタッチされたモノを一覧表示するには

次の list-principal-things の例では、ARN によって指定されたプリンシパルにアタッチされたモノを一覧表示します。

```
aws iot list-principal-things \
    --principal arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/2e1eb273792174ec2b9bf4e9b37e6c6c692345499506002a35159767055278e8
```

出力:

```
{
    "things": [
        "DeskLamp",
        "TableLamp"
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「ListPrincipalThings」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPrincipalThings」を参照してください。

### list-provisioning-template-versions

次のコード例は、list-provisioning-template-versions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロビジョニングテンプレートのバージョンを一覧表示するには

次の list-provisioning-template-versions の例では、指定されたプロビジョニングテンプレートの使用可能なバージョンを一覧表示します。

```
aws iot list-provisioning-template-versions \
    --template-name "widget-template"
```

出力:

```
{
    "versions": [
        {
            "versionId": 1,
            "creationDate": 1574800471.339,
            "isDefaultVersion": true
        },
        {
            "versionId": 2,
            "creationDate": 1574801192.317,
            "isDefaultVersion": false
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT Core デベロッパーガイド」の「AWS セキュアトンネリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListProvisioningTemplateVersions」を参照してください。

### list-provisioning-templates

次のコード例は、list-provisioning-templates を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロビジョニングテンプレートを一覧表示するには

次の list-provisioning-templates の例では、AWS アカウント内のすべてのプロビジョニングテンプレートを一覧表示します。

```
aws iot list-provisioning-templates
```

出力:

```
{
    "templates": [
        {
            "templateArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:provisioningtemplate/
widget-template",
            "templateName": "widget-template",
            "description": "A provisioning template for widgets",
            "creationDate": 1574800471.367,
            "lastModifiedDate": 1574801192.324,
            "enabled": false
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT Core デベロッパーガイド」の「AWS セキュアトンネリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListProvisioningTemplates」を参照してください。

### `list-role-aliases`

次のコード例は、`list-role-aliases` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS アカウントの AWS IoT ロールエイリアスを一覧表示するには

次の `list-role-aliases` 例では、AWS アカウントの AWS IoT ロールエイリアスを一覧表示します。

```
aws iot list-role-aliases
```

出力:

```
{
    "roleAliases": [
        "ResidentAlias",
        "ElectricianAlias"
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「ListRoleAliases」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListRoleAliases」を参照してください。

### `list-scheduled-audits`

次のコード例は、`list-scheduled-audits` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS アカウントのスケジュールされた監査を一覧表示するには

次の `list-scheduled-audits` の例では、AWS アカウントにスケジュールされた監査を一覧表示します。

```
aws iot list-scheduled-audits
```

出力:

```
{
    "scheduledAudits": [
        {
            "scheduledAuditName": "AWSIoTDeviceDefenderDailyAudit",
            "scheduledAuditArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:scheduledaudit/
AWSIoTDeviceDefenderDailyAudit",
            "frequency": "DAILY"
        },
        {
            "scheduledAuditName": "AWSDeviceDefenderWeeklyAudit",
            "scheduledAuditArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:scheduledaudit/
AWSDeviceDefenderWeeklyAudit",
            "frequency": "WEEKLY",
            "dayOfWeek": "SUN"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Audit コマンド」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListScheduledAudits」を参照してください。

### list-security-profiles-for-target

次のコード例は、list-security-profiles-for-target を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ターゲットにアタッチされたセキュリティプロファイルを一覧表示するには

次の list-security-profiles-for-target の例では、未登録のデバイスにアタッチされている AWS IoT Device Defender セキュリティプロファイルを一覧表示します。

```
aws iot list-security-profiles-for-target  \
    --security-profile-target-arn "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:all/
unregistered-things"
```

出力:

```
{
    "securityProfileTargetMappings": [
        {
            "securityProfileIdentifier": {
                "name": "Testprofile",
                "arn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:securityprofile/
Testprofile"
            },
            "target": {
                "arn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:all/unregistered-things"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Detect コマンド」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListSecurityProfilesForTarget」を参照してください。

### list-security-profiles

次のコード例は、list-security-profiles を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS アカウントのセキュリティプロファイルを一覧表示するには

次の `list-security-profiles` の例では、AWS アカウントで定義されているすべての AWS IoT Device Defender セキュリティプロファイルを一覧表示します。

```
aws iot list-security-profiles
```

出力:

```
{
    "securityProfileIdentifiers": [
        {
            "name": "Testprofile",
            "arn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:securityprofile/Testprofile"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Detect コマンド」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListSecurityProfiles」を参照してください。

### `list-streams`

次のコード例は、`list-streams` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントのストリームを一覧表示するには

次の `list-streams` の例では、AWS アカウント内のすべてのストリームを一覧表示します。

```
aws iot list-streams
```

出力:

```
{
```

```
    "streams": [
        {
            "streamId": "stream12345",
            "streamArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:stream/stream12345",
            "streamVersion": 1,
            "description": "This stream is used for Amazon FreeRTOS OTA Update
 12345."
        },
        {
            "streamId": "stream54321",
            "streamArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:stream/stream54321",
            "streamVersion": 1,
            "description": "This stream is used for Amazon FreeRTOS OTA Update
 54321."
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「ListStreams」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListStreams」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースに関連付けられたタグとその値を表示するには

次の list-tags-for-resource の例では、モノのグループ LightBulbs に関連付けられたタグと値を表示します。

```
aws iot list-tags-for-resource \
    --resource-arn "arn:aws:iot:us-west-2:094249569039:thinggroup/LightBulbs"
```

出力:

```
{
    "tags": [
```

```
        {
            "Key": "Assembly",
            "Value": "Fact1NW"
        },
        {
            "Key": "MyTag",
            "Value": "777"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### list-targets-for-policy

次のコード例は、list-targets-for-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS IoT ポリシーに関連付けられているプリンシパルを一覧表示するには

次の list-targets-for-policy の例では、指定されたポリシーがアタッチされているデバイス証明書を一覧表示します。

```
aws iot list-targets-for-policy \
    --policy-name UpdateDeviceCertPolicy
```

出力:

```
{
    "targets": [
        "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/488b6a7f2acdeb00a77384e63c4e40b18b1b3caaae57b7272ba44c45e3448142",
        "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:cert/
d1eb269fb55a628552143c8f96eb3c258fcd5331ea113e766ba0c82bf225f0be"
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「モノのグループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTargetsForPolicy」を参照してください。

### list-targets-for-security-profile

次のコード例は、list-targets-for-security-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

セキュリティプロファイルが適用されるターゲットを一覧表示するには

次の list-targets-for-security-profile の例では、PossibleIssue という名前の AWS IoT Device Defender セキュリティプロファイルが適用されるターゲットを一覧表示します。

```
aws iot list-targets-for-security-profile \
    --security-profile-name Testprofile
```

出力:

```
{
    "securityProfileTargets": [
        {
            "arn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:all/unregistered-things"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:all/registered-things"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Detect コマンド」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTargetsForSecurityProfile」を参照してください。

### list-thing-groups-for-thing

次のコード例は、list-thing-groups-for-thing を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノが属するモノのグループを一覧表示するには

次の list-thing-groups-for-thing の例では、指定されたモノが属するグループを一覧表示します。

```
aws iot list-thing-groups-for-thing \
    --thing-name MyLightBulb
```

出力:

```
{
    "thingGroups": [
        {
            "groupName": "DeadBulbs",
            "groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/DeadBulbs"
        },
        {
            "groupName": "LightBulbs",
            "groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/LightBulbs"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「モノのグループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListThingGroupsForThing」を参照してください。

### list-thing-groups

次のコード例は、list-thing-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS アカウントで定義されたモノのグループを一覧表示するには

次の describe-thing-group の例では、AWS アカウントで定義されているすべてのモノのグループを一覧表示します。

```
aws iot list-thing-groups
```

出力:

```
{
    "thingGroups": [
        {
            "groupName": "HalogenBulbs",
            "groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/HalogenBulbs"
        },
        {
            "groupName": "LightBulbs",
            "groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/LightBulbs"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「モノのグループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListThingGroups」を参照してください。

### `list-thing-principals`

次のコード例は、`list-thing-principals` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノに関連付けられているプリンシパルを一覧表示するには

次の `list-thing-principals` の例では、指定されたモノに関連付けられているプリンシパル (X.509 証明書、IAM ユーザー、グループ、ロール、Amazon Cognito ID、またはフェデレーティッド ID) を一覧表示します。

```
aws iot list-thing-principals \
    --thing-name MyRaspberryPi
```

出力:

```
{
    "principals": [
        "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/33475ac865079a5ffd5ecd44240640349293facc760642d7d8d5dbb6b4c86893"
    ]
```

```
}
```

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「ListThingPrincipals」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListThingPrincipals」を参照してください。

### `list-thing-types`

次のコード例は、`list-thing-types` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

定義されたモノのタイプを一覧表示するには

次の `list-thing-types` の例では、AWS アカウントで定義されているモノのタイプのリストを表示します。

```
aws iot list-thing-types
```

出力:

```
{
    "thingTypes": [
        {
            "thingTypeName": "LightBulb",
            "thingTypeArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thingtype/
LightBulb",
            "thingTypeProperties": {
                "thingTypeDescription": "light bulb type",
                "searchableAttributes": [
                    "model",
                    "wattage"
                ]
            },
            "thingTypeMetadata": {
            "deprecated": false,
            "creationDate": 1559772562.498
            }
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」「モノのタイプ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListThingTypes」を参照してください。

### list-things-in-billing-group

次のコード例は、list-things-in-billing-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

請求グループ内のモノを一覧表示するには

次の list-things-in-billing-group の例では、指定された請求グループにあるモノを一覧表示します。

```
aws iot list-things-in-billing-group \
    --billing-group-name GroupOne
```

出力:

```
{
    "things": [
        "MyOtherLightBulb",
        "MyLightBulb"
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「請求グループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListThingsInBillingGroup」を参照してください。

### list-things-in-thing-group

次のコード例は、list-things-in-thing-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グループに属するモノを一覧表示するには

次の list-things-in-thing-group の例では、指定されたモノのグループに属するモノを一覧表示します。

```
aws iot list-things-in-thing-group \
    --thing-group-name LightBulbs
```

出力:

```
{
    "things": [
        "MyLightBulb"
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「モノのグループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListThingsInThingGroup」を参照してください。

### list-things

次のコード例は、list-things を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: レジストリ内のすべてのモノを一覧表示するには

次の list-things の例は、AWS アカウント内の AWS IoT レジストリで定義されているモノ (デバイス) を一覧表示します。

```
aws iot list-things
```

出力:

```
{
    "things": [
        {
            "thingName": "ThirdBulb",
            "thingTypeName": "LightBulb",
            "thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/ThirdBulb",
            "attributes": {
                "model": "123",
```

```
                "wattage": "75"
            },
            "version": 2
        },
        {
            "thingName": "MyOtherLightBulb",
            "thingTypeName": "LightBulb",
            "thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyOtherLightBulb",
            "attributes": {
                "model": "123",
                "wattage": "75"
            },
            "version": 3
        },
        {
            "thingName": "MyLightBulb",
            "thingTypeName": "LightBulb",
            "thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyLightBulb",
            "attributes": {
                "model": "123",
                "wattage": "75"
            },
            "version": 1
        },
        {
        "thingName": "SampleIoTThing",
        "thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/SampleIoTThing",
        "attributes": {},
        "version": 1
        }
    ]
}
```

例 2: 特定の属性を持つ定義済みのモノを一覧表示するには

次の `list-things` の例は、`wattage` という名前の属性を持つモノのリストを表示します。

```
aws iot list-things \
    --attribute-name wattage
```

出力:

```
{
```

```
    "things": [
        {
            "thingName": "MyLightBulb",
            "thingTypeName": "LightBulb",
            "thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyLightBulb",
            "attributes": {
                "model": "123",
                "wattage": "75"
            },
            "version": 1
        },
        {
            "thingName": "MyOtherLightBulb",
            "thingTypeName": "LightBulb",
            "thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyOtherLightBulb",
            "attributes": {
                "model": "123",
                "wattage": "75"
            },
            "version": 3
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT ディベロッパーガイド」の「レジストリによるモノの管理方法」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListThings」を参照してください。

### list-topic-rule-destinations

次のコード例は、list-topic-rule-destinations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トピックルールの送信先を一覧表示するには

次の list-topic-rule-destinations の例では、現在の AWS リージョンで定義したすべてのトピックルールの送信先を一覧表示します。

```
aws iot list-topic-rule-destinations
```

出力:

```
{
    "destinationSummaries": [
        {
            "arn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:ruledestination/http/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "status": "ENABLED",
            "httpUrlSummary": {
                "confirmationUrl": "https://example.com"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「トピックルールの送信先の操作」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTopicRuleDestinations」を参照してください。

### `list-topic-rules`

次のコード例は、`list-topic-rules` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルールを一覧表示するには

次の `list-topic-rules` の例では、定義したすべてのルールを一覧表示します。

```
aws iot list-topic-rules
```

出力:

```
{
    "rules": [
        {
            "ruleArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:rule/
MyRPiLowMoistureAlertRule",
            "ruleName": "MyRPiLowMoistureAlertRule",
            "topicPattern": "$aws/things/MyRPi/shadow/update/accepted",
```

```
            "createdAt": 1558624363.0,
            "ruleDisabled": false
        },
        {
            "ruleArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:rule/
MyPlantPiMoistureAlertRule",
            "ruleName": "MyPlantPiMoistureAlertRule",
            "topicPattern": "$aws/things/MyPlantPi/shadow/update/accepted",
            "createdAt": 1541458459.0,
            "ruleDisabled": false
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「ルールの表示」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTopicRules」を参照してください。

### list-v2-logging-levels

次のコード例は、list-v2-logging-levels を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ログ記録レベルを一覧表示するには

次の list-v2-logging-levels の例では、設定されたログ記録レベルを一覧表示します。ログ記録レベルが設定されていない場合、このコマンドを実行すると NotConfiguredException が発生します。

```
aws iot list-v2-logging-levels
```

出力:

```
{
    "logTargetConfigurations": [
        {
            "logTarget": {
                "targetType": "DEFAULT"
            },
            "logLevel": "ERROR"
        }
```

```
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListV2LoggingLevels」を参照してください。

### list-violation-events

次のコード例は、list-violation-events を使用する方法を示しています。

AWS CLI

期間中のセキュリティプロファイル違反を一覧表示するには

次の list-violation-events の例では、現在の AWS アカウントと AWS リージョンのすべての AWS IoT Device Defender セキュリティプロファイルについて、2019 年 6 月 5 日から 6 月 12 日の間に発生した違反を一覧表示します。

```
aws iot list-violation-events \
    --start-time 1559747125 \
    --end-time 1560351925
```

出力:

```
{
    "violationEvents": [
        {
            "violationId": "174db59167fa474c80a652ad1583fd44",
            "thingName": "iotconsole-1560269126751-1",
            "securityProfileName": "Testprofile",
            "behavior": {
                "name": "Authorization",
                "metric": "aws:num-authorization-failures",
                "criteria": {
                    "comparisonOperator": "greater-than",
                    "value": {
                        "count": 10
                    },
                    "durationSeconds": 300,
                    "consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
                    "consecutiveDatapointsToClear": 1
                }
```

```
            },
            "metricValue": {
                "count": 0
            },
            "violationEventType": "in-alarm",
            "violationEventTime": 1560279000.0
        },
        {
            "violationId": "c8a9466a093d3b7b35cd44ca58bdbeab",
            "thingName": "TvnQoEoU",
            "securityProfileName": "Testprofile",
            "behavior": {
                "name": "CellularBandwidth",
                "metric": "aws:message-byte-size",
                "criteria": {
                    "comparisonOperator": "greater-than",
                    "value": {
                        "count": 128
                    },
                    "consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
                    "consecutiveDatapointsToClear": 1
                }
            },
            "metricValue": {
                "count": 110
            },
            "violationEventType": "in-alarm",
            "violationEventTime": 1560276600.0
        },
        {
            "violationId": "74aa393adea02e6648f3ac362beed55e",
            "thingName": "iotconsole-1560269232412-2",
            "securityProfileName": "Testprofile",
            "behavior": {
                "name": "Authorization",
                "metric": "aws:num-authorization-failures",
                "criteria": {
                    "comparisonOperator": "greater-than",
                    "value": {
                        "count": 10
                    },
                    "durationSeconds": 300,
                    "consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
                    "consecutiveDatapointsToClear": 1
```

```
                }
            },
            "metricValue": {
                "count": 0
            },
            "violationEventType": "in-alarm",
            "violationEventTime": 1560276600.0
        },
        {
            "violationId": "1e6ab5f7cf39a1466fcd154e1377e406",
            "thingName": "TvnQoEoU",
            "securityProfileName": "Testprofile",
            "behavior": {
                "name": "Authorization",
                "metric": "aws:num-authorization-failures",
                "criteria": {
                    "comparisonOperator": "greater-than",
                    "value": {
                        "count": 10
                    },
                    "durationSeconds": 300,
                    "consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
                    "consecutiveDatapointsToClear": 1
                }
            },
            "metricValue": {
                "count": 0
            },
            "violationEventType": "in-alarm",
            "violationEventTime": 1560276600.0
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Detect コマンド」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListViolationEvents」を参照してください。

### register-ca-certificate

次のコード例は、register-ca-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

認証局 (CA) 証明書を登録するには

次の register-ca-certificate の例では、CA 証明書を登録します。このコマンドは、CA 証明書と、CA 証明書に関連付けられたプライベートキーを所有していることを証明するキー検証証明書を提供します。

```
aws iot register-ca-certificate \
    --ca-certificate file://rootCA.pem \
    --verification-cert file://verificationCert.pem
```

出力:

```
{
    "certificateArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:cacert/
f4efed62c0142f16af278166f61962501165c4f053629520742646005 8cd1467",
    "certificateId":
 "f4efed62c0142f16af278166f61962501165c4f053629520742646005 8cd1467"
 }
```

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「RegisterCACertificate」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegisterCaCertificate」を参照してください。

### register-certificate

次のコード例は、register-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

自己署名デバイス証明書を登録するには

次の register-certificate の例では、rootCA.pem CA 証明書によって署名された deviceCert.pem デバイス証明書を登録します。CA 証明書は、自己署名デバイス証明書の登録に使用する前に登録する必要があります。自己署名証明書は、このコマンドに渡すのと同じ CA 証明書で署名する必要があります。

```
aws iot register-certificate \
```

```
    --certificate-pem file://deviceCert.pem \
    --ca-certificate-pem file://rootCA.pem
```

出力:

```
{
    "certificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/488b6a7f2acdeb00a77384e63c4e40b18b1b3caaae57b7272ba44c45e3448142",
    "certificateId":
 "488b6a7f2acdeb00a77384e63c4e40b18b1b3caaae57b7272ba44c45e3448142"
 }
```

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「RegisterCertificate」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegisterCertificate」を参照してください。

### register-thing

次のコード例は、register-thing を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノを登録するには

次の register-thing の例では、プロビジョニングテンプレートを使用してモノを登録します。

```
aws iot register-thing \
    --template-body '{"Parameters":{"ThingName":
{"Type":"String"},"AWS::IoT::Certificate::Id":{"Type":"String"}},"Resources":
 {"certificate":{"Properties":{"CertificateId":
{"Ref":"AWS::IoT::Certificate::Id"},"Status":"Active"},"Type":"AWS::IoT::Certificate"},"poli
{"Properties":{"PolicyName":"MyIotPolicy"},"Type":"AWS::IoT::Policy"},"thing":
{"OverrideSettings":
{"AttributePayload":"MERGE","ThingGroups":"DO_NOTHING","ThingTypeName":"REPLACE"},"Propertie
{"AttributePayload":{},"ThingGroups":[],"ThingName":
{"Ref":"ThingName"},"ThingTypeName":"VirtualThings"},"Type":"AWS::IoT::Thing"}}}' \
    --parameters '{"ThingName":"Register-thing-
trial-1","AWS::IoT::Certificate::Id":"799a9ea048a1e6aea42b55EXAMPLEf8697b4bafcd77a318a3068e3
```

出力:

```
{
    "certificatePem": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIDWTCCAkGgAwIBAgIUYLk81I35cIppobpw
HiOJ2jNjboIwDQYJKoZIhvcNAQEL
\nBQAwTTFLMEkGA1UECwxCQW1hem9uIFdlYiBTZXJ2aWNlcyBPPUFtYXpvbi
5jb20g\nSW5jLiBMPVNlYXR0bGUgU1Q9V2FzaGluZ3RvbiBDPVVTMB4XDTIwMDcyMzE2NDUw
\nOVoXDTQ5MTIzMT
IzNTk1OVowHjEcMBoGA1UEAwwTQVdTIElvVCBDZXJ0aWZpY2F0\nZTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCC
AQoCggEBAO71uADhdBajqTmgrMV5\nmCFfBZQRMo1MdtVoZr2X+M4MzL
+RARrtUzH9a2SMAckeX8KeblIOTKzORI
RDXnyE
\n6lVOwjgAsd0ku22rFxex4eG2ikha7pYYkvuToqA7L3TxItRvfKrxRI4ZfJoFPip4\nKqiuBJVNOGKTcQ
Hd1RNOrddwwu6kFJLeKDmEXAMPLEdUF0N+qfR9yKnZQkm
+g6Q2\nGXu7u0W3hn6nlRN8qVoka0uW12p53xM7oHVz
Gf+cxKBxlbOhGkp6yCfTSkUBm3Sp\n9zLw35kiHXVm4EVpwgNlnk6XcIGIkw8a/iy4pzmvuGAANY1/uU/
zgCjymw
ZT5S30\nBV0CAwEAAaNgMF4wHwYDVR0jBBgwFoAUGx0tCcU3q2n1WXAuUCv6hugXjKswHQYD
\nVR0OBBYEFOVtvZ
9Aj2RYFnkX7Iu01XTRUdxgMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYDVR0P\nAQH/
BAQDAgeAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IB
AQCXCQcpOtubS5ftOsDMTcpP/jNX
\nDHyArxmjpSc2aCdmm7WX59lTKWyAdxGAvqaDVWqTo0oXI7tZ8w7aINlGi5
pXnifx\n3SBebMUoBbTktrC97yUaeL025mCFv8emDnTR/fE7PTsBKjW0g/rrfpwBxZLXDFwN
\nnqkQjy3EDfifj2
6j0xYIqqWMPogyn4srOCKynS5wMJuQZlHQOnabVwnwK4Y0Mflp
\np9+4susFUR9aT3BT1AcIwqSpzhlKhh4Iz7ND
kRn4amsUT210jg/zOO1Ow+BTHcVQ\nJly8XDu0CWSu04q6SnaBzHmlySIajxuRTP/AdfRouP1OXe
+qlbPOBcvVvF
8o\n-----END CERTIFICATE-----\n",
    "resourceArns": {
        "certificate": "arn:aws:iot:us-
west-2:571032923833:cert/799a9ea048a1e6aea42b55EXAMPLEf8697b4bafcd77a318a3068e30404b9233c",
        "thing": "arn:aws:iot:us-west-2:571032923833:thing/Register-thing-trial-1"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT Core デベロッパーガイド」の「信頼できるユーザーによるプロビジョニング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegisterThing」を参照してください。

### reject-certificate-transfer

次のコード例は、reject-certificate-transfer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

証明書の転送を拒否するには

次の reject-certificate-transfer の例では、別の AWS アカウントからの指定されたデバイス証明書の転送を拒否します。

```
aws iot reject-certificate-transfer \
    --certificate-
id f0f33678c7c9a046e5cc87b2b1a58dfa0beec26db78addd5e605d630e05c7fc8
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWSIoT Core デベロッパーガイド」の「証明書を別のアカウントに転送する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RejectCertificateTransfer」を参照してください。

### remove-thing-from-billing-group

次のコード例は、remove-thing-from-billing-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

請求グループからモノを削除するには

次の remove-thing-from-billing-group の例では、請求グループから指定されたモノを削除します。

```
aws iot remove-thing-from-billing-group \
    --billing-group-name GroupOne \
    --thing-name MyOtherLightBulb
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「請求グループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemoveThingFromBillingGroup」を参照してください。

### remove-thing-from-thing-group

次のコード例は、remove-thing-from-thing-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノのグループからモノを削除するには

次の remove-thing-from-thing-group 例では、モノのグループから指定されたモノを削除します。

```
aws iot remove-thing-from-thing-group \
    --thing-name bulb7 \
    --thing-group-name DeadBulbs
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「モノのグループ <https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/thing-groups.html >」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemoveThingFromThingGroup」を参照してください。

### replace-topic-rule

次のコード例は、replace-topic-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トピックのルール定義を更新するには

次の replace-topic-rule の例では、土壌湿度レベルの読み取り値が低すぎると、指定されたルールを更新して SNS アラートを送信します。

```
aws iot replace-topic-rule \
    --rule-name MyRPiLowMoistureAlertRule \
    --topic-rule-payload "{\"sql\": \"SELECT * FROM '$aws/things/MyRPi/shadow/
update/accepted' WHERE state.reported.moisture = 'low'\", \"description\": \"Sends
```

```
 an alert when soil moisture level readings are too low.\",\"actions\": [{\"sns
\":{\"targetArn\":\"arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:MyRPiLowMoistureTopic\",
\"roleArn\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/MyRPiLowMoistureTopicRole
\",\"messageFormat\": \"RAW\"}}],\"ruleDisabled\": false,\"awsIotSqlVersion\":
\"2016-03-23\"}"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT ルールの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ReplaceTopicRule」を参照してください。

### search-index

次のコード例は、search-index を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノのインデックスをクエリするには

次の search-index 例では、LightBulb タイプを持つモノについて AWS_Things インデックスをクエリします。

```
aws iot search-index \
    --index-name "AWS_Things" \
    --query-string "thingTypeName:LightBulb"
```

出力:

```
{
    "things": [
        {
            "thingName": "MyLightBulb",
            "thingId": "40da2e73-c6af-406e-b415-15acae538797",
            "thingTypeName": "LightBulb",
            "thingGroupNames": [
                "LightBulbs",
                "DeadBulbs"
            ],
            "attributes": {
```

```
                "model": "123",
                "wattage": "75"
            },
            "connectivity": {
                "connected": false
            }
        },
        {
            "thingName": "ThirdBulb",
            "thingId": "615c8455-33d5-40e8-95fd-3ee8b24490af",
            "thingTypeName": "LightBulb",
            "attributes": {
                "model": "123",
                "wattage": "75"
            },
            "connectivity": {
                "connected": false
            }
        },
        {
            "thingName": "MyOtherLightBulb",
            "thingId": "6dae0d3f-40c1-476a-80c4-1ed24ba6aa11",
            "thingTypeName": "LightBulb",
            "attributes": {
                "model": "123",
                "wattage": "75"
            },
            "connectivity": {
                "connected": false
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「モノのインデックス作成の管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SearchIndex」を参照してください。

### set-default-authorizer

次のコード例は、set-default-authorizer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デフォルトのオーソライザーを設定するには

次の set-default-authorizer の例では、CustomAuthorizer という名前のカスタムオーソライザーをデフォルトのオーソライザーとして設定します。

```
aws iot set-default-authorizer \
    --authorizer-name CustomAuthorizer
```

出力:

```
{
    "authorizerName": "CustomAuthorizer",
    "authorizerArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:authorizer/
CustomAuthorizer"
}
```

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「CreateDefaultAuthorizer」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetDefaultAuthorizer」を参照してください。

### set-default-policy-version

次のコード例は、set-default-policy-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポリシーのデフォルトバージョンを設定するには

次の set-default-policy-version の例では、UpdateDeviceCertPolicy という名前のポリシーのデフォルトバージョンを 2 に設定します。

```
aws iot set-default-policy-version \
    --policy-name UpdateDeviceCertPolicy \
    --policy-version-id 2
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetDefaultPolicyVersion」を参照してください。

### set-v2-logging-level

次のコード例は、set-v2-logging-level を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノのグループのログ記録レベルを設定するには

次の set-v2-logging-level の例では、指定されたモノのグループの警告をログに記録するようにログ記録レベルを設定します。

```
aws iot set-v2-logging-level \
    --log-target "{\"targetType\":\"THING_GROUP\",\"targetName\":\"LightBulbs\"}" \
    --log-level WARN
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetV2LoggingLevel」を参照してください。

### set-v2-logging-options

次のコード例は、set-v2-logging-options を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ログ記録オプションを設定するには

次の set-v2-logging-options の例では、デフォルトのログ詳細レベルを ERROR に設定し、ログ記録に使用する ARN を指定します。

```
aws iot set-v2-logging-options \
    --default-log-level ERROR \
    --role-arn "arn:aws:iam::094249569039:role/service-role/iotLoggingRole"
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetV2LoggingOptions」を参照してください。

### start-audit-mitigation-actions-task

次のコード例は、start-audit-mitigation-actions-task を使用する方法を示しています。

AWS CLI

監査検出結果に緩和アクションを適用するには

次の start-audit-mitigation-actions-task の例では、ResetPolicyVersionAction アクション (ポリシーをクリアする) を指定された単一の検出結果に適用します。

```
aws iot start-audit-mitigation-actions-task \
    --task-id "myActionsTaskId" \
    --target "findingIds=[\"0edbaaec-2fe1-4cf5-abc9-d4c3e51f7464\"]" \
    --audit-check-to-actions-mapping
 "IOT_POLICY_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK=[\"ResetPolicyVersionAction\"]" \
    --client-request-token "adhadhahda"
```

出力:

```
{
    "taskId": "myActionsTaskId"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「StartAuditMitigationActionsTask (緩和アクションコマンド)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartAuditMitigationActionsTask」を参照してください。

### start-on-demand-audit-task

次のコード例は、start-on-demand-audit-task を使用する方法を示しています。

AWS CLI

監査をすぐに開始するには

次の start-on-demand-audit-task の例では、AWS IoT Device Defender 監査を開始し、3 つの証明書チェックを実行します。

```
aws iot start-on-demand-audit-task \
```

```
    --target-check-
names CA_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK REVOKED_CA_CERTIFICATE
```

出力:

```
{
    "taskId": "a3aea009955e501a31b764abe1bebd3d"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Audit コマンド」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartOnDemandAuditTask」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースのタグキーと値を指定するには

次の tag-resource の例では、Assembly キーと Fact1NW 値を持つタグをモノのグループ LightBulbs に適用します。

```
aws iot tag-resource \
    --tags Key=Assembly,Value="Fact1NW" \
    --resource-arn "arn:aws:iot:us-west-2:094249569039:thinggroup/LightBulbs"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### test-authorization

次のコード例は、test-authorization を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS IoT ポリシーをテストするには

次の test-authorization の例では、指定されたプリンシパルに関連付けられた AWS IoT ポリシーをテストします。

```
aws iot test-authorization \
    --auth-infos actionType=CONNECT,resources=arn:aws:iot:us-
east-1:123456789012:client/client1 \
    --principal arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:cert/
aab1068f7f43ac3e3cae4b3a8aa3f308d2a750e6350507962e32c1eb465d9775
```

出力:

```
{
    "authResults": [
        {
            "authInfo": {
                "actionType": "CONNECT",
                "resources": [
                    "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1"
                ]
            },
            "allowed": {
                "policies": [
                    {
                        "policyName": "TestPolicyAllowed",
                        "policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:policy/
TestPolicyAllowed"
                    }
                ]
            },
            "denied": {
                "implicitDeny": {
                    "policies": [
                        {
                            "policyName": "TestPolicyDenied",
                            "policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:policy/
TestPolicyDenied"
                        }
                    ]
                },
```

```
                "explicitDeny": {
                    "policies": [
                        {
                            "policyName": "TestPolicyExplicitDenied",
                            "policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:policy/
TestPolicyExplicitDenied"
                        }
                    ]
                }
            },
            "authDecision": "IMPLICIT_DENY",
            "missingContextValues": []
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「TestAuthorization」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TestAuthorization」を参照してください。

### test-invoke-authorizer

次のコード例は、test-invoke-authorizer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムオーソライザーをテストするには

次の test-invoke-authorizer の例では、カスタムオーソライザーをテストします。

```
aws iot test-invoke-authorizer \
    --authorizer-name IoTAuthorizer \
    --token allow \
    --token-signature "mE0GvaHqy9nER/
FdgtJX5lXYEJ3b3vE7t1gEszc0TKGgLKWXTnPkb2AbKnOAZ8lGyoN5dVtWDWVmr25m7+
+zjbYIMk2TBvyGXhOmvKFBPkdgyA43KL6SiZy0cTqlPMcQDsP7VX2rXr7CTowCxSNKphGXdQe0/
I5dQ+JO6KUaHwCmupt0/MejKtaNwiia064j6wprOAUwG5S1IYFuRd0X
+wfo8pb0DubAIX1Ua705kuhRUcTx4SxUShEYKmN4IDEvLB6FsIr0B2wvB7y4iPmcajxzGl02ExvyCUNctCV9dYlRRGJj
```

出力:

```
{
```

```
    "isAuthenticated": true,
    "principalId": "principalId",
    "policyDocuments": [
        "{"Version":"2012-10-17",       "Statement":
[{"Action":"iot:Publish","Effect":"Allow","Resource":"arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:topic/customauthtesting"}]}"
    ],
    "refreshAfterInSeconds": 600,
    "disconnectAfterInSeconds": 3600
}
```

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「TestInvokeAuthorizer」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TestInvokeAuthorizer」を参照してください。

### `transfer-certificate`

次のコード例は、`transfer-certificate` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デバイス証明書を別の AWS アカウントに転送するには

次の `transfer-certificate` の例では、デバイス証明書を別の AWS アカウントに転送します。証明書と AWS アカウントは ID で識別されます。

```
aws iot transfer-certificate \
    --certificate-
id 488b6a7f2acdeb00a77384e63c4e40b18b1b3caaae57b7272ba44c45e3448142 \
    --target-aws-account 030714055129
```

出力:

```
{
    "transferredCertificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:030714055129:cert/488b6a7f2acdeb00a77384e63c4e40b18b1b3caaae57b7272ba44c45e3448142"
}
```

詳細については、「AWSIoT Core デベロッパーガイド」の「証明書を別のアカウントに転送する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TransferCertificate」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースからタグキーを削除するには

次の untag-resource の例では、モノのグループ LightBulbs からタグ MyTag とその値を削除します。

```
command
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-account-audit-configuration

次のコード例は、update-account-audit-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 監査通知の Amazon SNS 通知を有効にするには

次の update-account-audit-configuration の例では、AWS IoT Device Defender 監査通知の Amazon SNS 通知を有効にし、ターゲットとそのターゲットへの書き込みに使用されるロールを指定します。

```
aws iot update-account-audit-configuration \
    --audit-notification-target-configurations "SNS={targetArn=\"arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:ddaudits\",roleArn=\"arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/AWSIoTDeviceDefenderAudit\",enabled=true}"
```

このコマンドでは何も出力されません。

例 2: 監査チェックを有効にするには

次の update-account-audit-configuration の例では、AUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK という名前の AWS IoT Device Defender 監査チェックを有効にします。AWS アカウントの 1 つまたは複数のスケジュールされた監査の targetCheckNames の一部である場合、監査チェックを無効にすることはできません。

```
aws iot update-account-audit-configuration \
    --audit-check-configurations
 "{\"AUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK\":{\"enabled\":true}}"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Audit コマンド」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateAccountAuditConfiguration」を参照してください。

### update-audit-suppression

次のコード例は、update-audit-suppression を使用する方法を示しています。

AWS CLI

監査検出結果の抑制を更新するには

次の update-audit-suppression の例では、監査検出結果の抑制の有効期限を 2020-09-21 に更新します。

```
aws iot update-audit-suppression \
    --check-name DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK \
    --resource-identifier deviceCertificateId=c7691e<shortened> \
    --no-suppress-indefinitely \
    --expiration-date 2020-09-21
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「監査の検出結果の抑制」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateAuditSuppression」を参照してください。

### update-authorizer

次のコード例は、update-authorizer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムオーソライザーを更新するには

次の update-authorizer の例では、状態を CustomAuthorizer2 から INACTIVE にします。

```
aws iot update-authorizer \
    --authorizer-name CustomAuthorizer2 \
    --status INACTIVE
```

出力:

```
{
    "authorizerName": "CustomAuthorizer2",
    "authorizerArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:authorizer/
CustomAuthorizer2"
}
```

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「UpdateAuthorizer」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateAuthorizer」を参照してください。

### update-billing-group

次のコード例は、update-billing-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

請求グループに関する情報を更新するには

次の update-billing-group の例では、指定された請求グループの説明を更新します。

```
aws iot update-billing-group \
```

```
    --billing-group-name GroupOne \
    --billing-group-properties "billingGroupDescription=\"Primary bulb billing group
\""
```

出力:

```
{
    "version": 2
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「請求グループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateBillingGroup」を参照してください。

### update-ca-certificate

次のコード例は、update-ca-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

認証局 (CA) 証明書を更新するには

次の update-ca-certificate の例では、指定された CA 証明書を ACTIVE ステータスに設定します。

```
aws iot update-ca-certificate \
    --certificate-
id f4efed62c0142f16af278166f61962501165c4f05362952074264600 58cd1467 \
    --new-status ACTIVE
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「UpdateCACertificate」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateCaCertificate」を参照してください。

### update-certificate

次のコード例は、update-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デバイス証明書を更新するには

次の update-certificate の例では、指定されたデバイス証明書を INACTIVE ステータスに設定します。

```
aws iot update-certificate \
    --certificate-
id d1eb269fb55a628552143c8f96eb3c258fcd5331ea113e766ba0c82bf225f0be \
    --new-status INACTIVE
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「UpdateCertificate」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateCertificate」を参照してください。

### update-custom-metric

次のコード例は、update-custom-metric を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムメトリクスを更新するには

次の update-custom-metric の例では、カスタムメトリクスを更新して新しい display-name を取得します。

```
aws iot update-custom-metric \
    --metric-name batteryPercentage \
    --display-name 'remaining battery percentage on device' \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "metricName": "batteryPercentage",
    "metricArn": "arn:aws:iot:us-east-1:1234564789012:custommetric/
batteryPercentage",
    "metricType": "number",
```

```
    "displayName": "remaining battery percentage on device",
    "creationDate": "2020-11-17T23:01:35.110000-08:00",
    "lastModifiedDate": "2020-11-17T23:02:12.879000-08:00"
}
```

詳細については、「AWS IoT Core デベロッパーガイド」の「カスタムメトリクス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateCustomMetric」を参照してください。

### update-dimension

次のコード例は、update-dimension を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディメンションを更新するには

次の update-dimension の例では、ディメンションを更新します。

```
aws iot update-dimension \
    --name TopicFilterForAuthMessages \
    --string-values device/${iot:ClientId}/auth
```

出力:

```
{
    "name": "TopicFilterForAuthMessages",
    "lastModifiedDate": 1585866222.317,
    "stringValues": [
        "device/${iot:ClientId}/auth"
    ],
    "creationDate": 1585854500.474,
    "type": "TOPIC_FILTER",
    "arn": "arn:aws:iot:us-west-2:1234564789012:dimension/
TopicFilterForAuthMessages"
}
```

詳細については、「AWS IoT Core デベロッパーガイド」の「ディメンションを使用したセキュリティプロファイルでのメトリクスの範囲設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDimension」を参照してください。

### update-domain-configuration

次のコード例は、update-domain-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメイン設定を更新するには

次の update-domain-configuration の例では、指定されたドメイン設定を無効にします。

```
aws iot update-domain-configuration \
    --domain-configuration-name "additionalDataDomain" \
    --domain-configuration-status "DISABLED"
```

出力:

```
{
    "domainConfigurationName": "additionalDataDomain",
    "domainConfigurationArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:domainconfiguration/additionalDataDomain/dikMh"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「設定可能なエンドポイント」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDomainConfiguration」を参照してください。

### update-dynamic-thing-group

次のコード例は、update-dynamic-thing-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノの動的グループを更新するには

次の update-dynamic-thing-group の例では、指定されたモノの動的グループを更新します。説明を提供し、クエリ文字列を更新してグループのメンバーシップ条件を変更します。

```
aws iot update-dynamic-thing-group \
    --thing-group-name "RoomTooWarm" \
    --thing-group-properties "thingGroupDescription=\"This thing group contains
 rooms warmer than 65F.\"" \
    --query-string "attributes.temperature>65"
```

出力:

```
{
    "version": 2
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」「モノの動的グループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDynamicThingGroup」を参照してください。

### update-event-configurations

次のコード例は、update-event-configurations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

公開されるイベントタイプを表示するには

次の update-event-configurations の例では、CA 証明書が追加、更新、または削除されたときにメッセージを有効にするように設定を更新します。

```
aws iot update-event-configurations \
    --event-configurations "{\"CA_CERTIFICATE\":{\"Enabled\":true}}"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「イベントメッセージ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateEventConfigurations」を参照してください。

### update-indexing-configuration

次のコード例は、update-indexing-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノのインデックス作成を有効にするには

以下の update-indexing-configuration 例は、AWS_Things インデックスを使用して、モノのインデックス作成に、レジストリーデータ、シャドウデータ、およびモノの接続ステータスの検索サポートをさせます。

```
aws iot update-indexing-configuration
    --thing-indexing-
configuration thingIndexingMode=REGISTRY_AND_SHADOW,thingConnectivityIndexingMode=STATUS
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「モノのインデックス作成の管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateIndexingConfiguration」を参照してください。

### update-job

次のコード例は、update-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ジョブの詳細なステータスを取得するには

次の update-job の例では、ID が example-job-01 のジョブの詳細なステータスを取得します。

```
aws iot describe-job \
    --job-id "example-job-01"
```

出力:

```
{
```

```
    "job": {
        "jobArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:job/example-job-01",
        "jobId": "example-job-01",
        "targetSelection": "SNAPSHOT",
        "status": "IN_PROGRESS",
        "targets": [
            "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyRaspberryPi"
        ],
        "description": "example job test",
        "presignedUrlConfig": {},
        "jobExecutionsRolloutConfig": {},
        "createdAt": 1560787022.733,
        "lastUpdatedAt": 1560787026.294,
        "jobProcessDetails": {
            "numberOfCanceledThings": 0,
            "numberOfSucceededThings": 0,
            "numberOfFailedThings": 0,
            "numberOfRejectedThings": 0,
            "numberOfQueuedThings": 1,
            "numberOfInProgressThings": 0,
            "numberOfRemovedThings": 0,
            "numberOfTimedOutThings": 0
        },
        "timeoutConfig": {}
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「ジョブ (CLI) の作成と管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateJob」を参照してください。

### update-mitigation-action

次のコード例は、update-mitigation-action を使用する方法を示しています。

AWS CLI

緩和アクションを更新するには

次の update-mitigation-action の例では、AddThingsToQuarantineGroupAction という名前の指定された緩和アクションを更新し、モノのグループ名を変更し

て、overrideDynamicGroups を false に設定します。変更は describe-mitigation-action コマンドを使用して確認できます。

```
aws iot update-mitigation-action \
    --cli-input-json "{ \"actionName\": \"AddThingsToQuarantineGroupAction\",
 \"actionParams\": { \"addThingsToThingGroupParams\": {\"thingGroupNames\":
[\"QuarantineGroup2\"],\"overrideDynamicGroups\": false}}}"
```

出力:

```
{
    "actionArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:mitigationaction/
AddThingsToQuarantineGroupAction",
    "actionId": "2fd2726d-98e1-4abf-b10f-09465ccd6bfa"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「UpdateMitigationAction (緩和アクションコマンド)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateMitigationAction」を参照してください。

### update-provisioning-template

次のコード例は、update-provisioning-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロビジョニングテンプレートを更新するには

次の update-provisioning-template の例では、指定されたプロビジョニングテンプレートの説明とロール ARN を変更し、テンプレートを有効にします。

```
aws iot update-provisioning-template \
    --template-name widget-template \
    --enabled \
    --description "An updated provisioning template for widgets" \
    --provisioning-role-arn arn:aws:iam::504350838278:role/Provision_role
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT Core デベロッパーガイド」の「AWS セキュアトンネリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateProvisioningTemplate」を参照してください。

### update-role-alias

次のコード例は、update-role-alias を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロールエイリアスを更新するには

次の update-role-alias 例では、LightBulbRole ロールを更新します。

```
aws iot update-role-alias \
    --role-alias LightBulbRole \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/lightbulbrole-001
```

出力:

```
{
    "roleAlias": "LightBulbRole",
    "roleAliasArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:rolealias/LightBulbRole"
}
```

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「UpdateRoleAlias」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateRoleAlias」を参照してください。

### update-scheduled-audit

次のコード例は、update-scheduled-audit を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スケジュールされた監査定義を更新するには

次の update-scheduled-audit の例では、AWS IoT Device Defender スケジュールされた監査のターゲットチェック名を変更します。

```
aws iot update-scheduled-audit \
    --scheduled-audit-name WednesdayCertCheck \
    --target-check-
names CA_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK REVOKED_CA_CERTIFICATE
```

出力:

```
{
    "scheduledAuditArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:scheduledaudit/
WednesdayCertCheck"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Audit コマンド」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateScheduledAudit」を参照してください。

### update-security-profile

次のコード例は、update-security-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

セキュリティプロファイルを更新するには

次の update-security-profile の例では、AWS IoT Device Defender セキュリティプロファイルの説明と動作の両方を更新します。

```
aws iot update-security-profile \
    --security-profile-name PossibleIssue \
    --security-profile-description "Check to see if authorization fails 12 times in
 5 minutes or if cellular bandwidth exceeds 128"  \
    --behaviors "[{\"name\":\"CellularBandwidth\",\"metric\":\"aws:message-byte-size
\",\"criteria\":{\"comparisonOperator\":\"greater-than\",\"value\":{\"count\":128},
\"consecutiveDatapointsToAlarm\":1,\"consecutiveDatapointsToClear\":1}},{\"name
\":\"Authorization\",\"metric\":\"aws:num-authorization-failures\",\"criteria\":
{\"comparisonOperator\":\"less-than\",\"value\":{\"count\":12},\"durationSeconds
\":300,\"consecutiveDatapointsToAlarm\":1,\"consecutiveDatapointsToClear\":1}}]"
```

出力:

```
{
    "securityProfileName": "PossibleIssue",
    "securityProfileArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:securityprofile/
PossibleIssue",
    "securityProfileDescription": "check to see if authorization fails 12 times in 5
 minutes or if cellular bandwidth exceeds 128",
    "behaviors": [
        {
            "name": "CellularBandwidth",
            "metric": "aws:message-byte-size",
            "criteria": {
                "comparisonOperator": "greater-than",
                "value": {
                    "count": 128
                },
                "consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
                "consecutiveDatapointsToClear": 1
            }
        },
        {
            "name": "Authorization",
            "metric": "aws:num-authorization-failures",
            "criteria": {
                "comparisonOperator": "less-than",
                "value": {
                    "count": 12
                },
                "durationSeconds": 300,
                "consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
                "consecutiveDatapointsToClear": 1
            }
        }
    ],
    "version": 2,
    "creationDate": 1560278102.528,
    "lastModifiedDate": 1560352711.207
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Detect コマンド」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateSecurityProfile」を参照してください。

**update-stream**

次のコード例は、update-stream を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ストリームを更新するには

次の update-stream の例では、既存のストリームを更新します。ストリームのバージョンが 1 ずつ増えていきます。

```
aws iot update-stream \
    --cli-input-json file://update-stream.json
```

update-stream.json の内容:

```
{
    "streamId": "stream12345",
    "description": "This stream is used for Amazon FreeRTOS OTA Update 12345.",
    "files": [
        {
            "fileId": 123,
            "s3Location": {
                "bucket":"codesign-ota-bucket",
                "key":"48c67f3c-63bb-4f92-a98a-4ee0fbc2bef6"
            }
        }
    ]
    "roleArn": "arn:aws:iam:us-west-2:123456789012:role/service-role/
my_ota_stream_role"
}
```

出力:

```
{
    "streamId": "stream12345",
    "streamArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:stream/stream12345",
    "description": "This stream is used for Amazon FreeRTOS OTA Update 12345.",
    "streamVersion": 2
}
```

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「UpdateStream」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateStream」を参照してください。

### update-thing-group

次のコード例は、update-thing-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノのグループの定義を更新するには

次の update-thing-group の例では、指定されたモノのグループの定義を更新し、説明と 2 つの属性を変更します。

```
aws iot update-thing-group \
    --thing-group-name HalogenBulbs \
    --thing-group-properties "thingGroupDescription=\"Halogen bulb group\",
 attributePayload={attributes={Manufacturer=AnyCompany,wattage=60}}"
```

出力:

```
{
    "version": 2
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「モノのグループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateThingGroup」を参照してください。

### update-thing-groups-for-thing

次のコード例は、update-thing-groups-for-thing を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノが属するグループを変更するには

次の update-thing-groups-for-thing の例では、MyLightBulb という名前のモノを DeadBulbs という名前のグループから削除し、同時に replaceableItems という名前のグループに追加します。

```
aws iot update-thing-groups-for-thing \
    --thing-name MyLightBulb \
    --thing-groups-to-add "replaceableItems" \
    --thing-groups-to-remove "DeadBulbs"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「モノのグループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateThingGroupsForThing」を参照してください。

### update-thing

次のコード例は、update-thing を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノのタイプにモノを関連付けるには

次の update-thing 例では、AWS IoT レジストリ内のモノをモノのタイプに関連付けます。関連付けを行うときは、モノのタイプで定義された属性の値を指定します。

```
aws iot update-thing \
    --thing-name "MyOtherLightBulb" \
    --thing-type-name "LightBulb" \
    --attribute-payload "{"attributes": {"wattage":"75", "model":"123"}}"
```

このコマンドでは、出力が生成されません。describe-thing コマンドを使用して結果を表示します。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」「モノのタイプ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateThing」を参照してください。

### update-topic-rule-destination

次のコード例は、update-topic-rule-destination を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: トピックルールの送信先を有効にするには

次の update-topic-rule-destination の例では、トピックルールの送信先へのトラフィックを有効にします。

```
aws iot update-topic-rule-destination \
    --arn "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:ruledestination/http/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE" \
    --status ENABLED
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「トピックルールの送信先の有効化」を参照してください。

例 2: トピックルールの送信先を無効にするには

次の update-topic-rule-destination の例では、トピックルールの送信先へのトラフィックを無効にします。

```
aws iot update-topic-rule-destination \
    --arn "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:ruledestination/http/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE" \
    --status DISABLED
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「トピックルールの送信先の無効化」を参照してください。

例 3: 新しい確認メッセージを送信するには

次の update-topic-rule-destination の例では、トピックルールの送信先に関する新しい確認メッセージを送信します。

```
aws iot update-topic-rule-destination \
    --arn "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:ruledestination/http/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE" \
```

```
    --status IN_PROGRESS
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「新しい確認メッセージの送信」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateTopicRuleDestination」を参照してください。

### validate-security-profile-behaviors

次のコード例は、validate-security-profile-behaviors を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: セキュリティプロファイルの動作パラメータを検証するには

次の validate-security-profile-behaviors の例では、AWS IoT Device Defender セキュリティプロファイルに対して、適切に形成された正しい動作のセットを検証します。

```
aws iot validate-security-profile-behaviors \
    --behaviors "[{\"name\":\"CellularBandwidth\",\"metric\":\"aws:message-byte-size
\",\"criteria\":{\"comparisonOperator\":\"greater-than\",\"value\":{\"count\":128},
\"consecutiveDatapointsToAlarm\":1,\"consecutiveDatapointsToClear\":1}},{\"name
\":\"Authorization\",\"metric\":\"aws:num-authorization-failures\",\"criteria\":
{\"comparisonOperator\":\"greater-than\",\"value\":{\"count\":12},\"durationSeconds
\":300,\"consecutiveDatapointsToAlarm\":1,\"consecutiveDatapointsToClear\":1}}]"
```

出力:

```
{
    "valid": true,
    "validationErrors": []
}
```

例 2: セキュリティプロファイルの不正な動作パラメータを検証するには

次の validate-security-profile-behaviors の例では、AWS IoT Device Defender セキュリティプロファイルのエラーを含む一連の動作を検証します。

```
aws iot validate-security-profile-behaviors \
    --behaviors "[{\"name\":\"CellularBandwidth\",\"metric\":\"aws:message-byte-size
\",\"criteria\":{\"comparisonOperator\":\"greater-than\",\"value\":{\"count\":128},
\"consecutiveDatapointsToAlarm\":1,\"consecutiveDatapointsToClear\":1}},{\"name
\":\"Authorization\",\"metric\":\"aws:num-authorization-failures\",\"criteria\":
{\"comparisonOperator\":\"greater-than\",\"value\":{\"count\":12},\"durationSeconds
\":300,\"consecutiveDatapointsToAlarm\":100000,\"consecutiveDatapointsToClear
\":1}}]"
```

出力:

```
{
    "valid": false,
    "validationErrors": [
        {
            "errorMessage": "Behavior Authorization is malformed.
 consecutiveDatapointsToAlarm 100000 should be in range[1,10]"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Detect コマンド」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ValidateSecurityProfileBehaviors」を参照してください。

## Device Advisor examples using AWS CLI

次のコード例は、Device Advisor で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### `create-suite-definition`

次のコード例は、create-suite-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: IoT Device Advisor テストスイートを作成するには

次の create-suite-definition の例では、指定されたスイート定義設定を使用して、AWS IoT で Device Advisor テストスイートを作成します。

```
aws iotdeviceadvisor create-suite-definition \
    --suite-definition-configuration '{ \
        "suiteDefinitionName": "TestSuiteName", \
        "devices": [{"thingArn":"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/
MyIotThing"}], \
        "intendedForQualification": false, \
        "rootGroup": "{\"configuration\":{},\"tests\":[{\"name\":\"MQTT Connect\",
\"configuration\":{\"EXECUTION_TIMEOUT\":120},\"tests\":[{\"name\":\"MQTT_Connect\",
\"configuration\":{},\"test\":{\"id\":\"MQTT_Connect\",\"testCase\":null,\"version
\":\"0.0.0\"}}]}]}", \
        "devicePermissionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Myrole"}'
```

出力:

```
{
    "suiteDefinitionId": "0jtsgio7yenu",
    "suiteDefinitionArn": "arn:aws:iotdeviceadvisor:us-
east-1:123456789012:suitedefinition/0jtsgio7yenu",
    "suiteDefinitionName": "TestSuiteName",
    "createdAt": "2022-12-02T11:38:13.263000-05:00"
}
```

詳細については、「AWS IoT Core デベロッパーガイド」の「Create a test suite definition」を参照してください。

例 2: IoT Device Advisor 最新認定テストスイートを作成するには

次の create-suite-definition の例では、指定されたスイート定義設定を使用して、AWS IoT で最新バージョンの Device Advisor 認定テストスイートを作成します。

```
aws iotdeviceadvisor create-suite-definition \
    --suite-definition-configuration '{ \
        "suiteDefinitionName": "TestSuiteName", \
        "devices": [{"thingArn":"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/
MyIotThing"}], \
        "intendedForQualification": true, \
        "rootGroup": "", \
        "devicePermissionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Myrole"}'
```

出力:

```
{
    "suiteDefinitionId": "txgsuolk2myj",
    "suiteDefinitionArn": "arn:aws:iotdeviceadvisor:us-
east-1:123456789012:suitedefinition/txgsuolk2myj",
    "suiteDefinitionName": "TestSuiteName",
    "createdAt": "2022-12-02T11:38:13.263000-05:00"
}
```

詳細については、「AWS IoT Core デベロッパーガイド」の「Create a test suite definition」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateSuiteDefinition」を参照してください。

### delete-suite-definition

次のコード例は、delete-suite-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IoT Device Advisor テストスイートを削除するには

次の delete-suite-definition の例では、指定されたスイート定義 ID を持つ Device Advisor テストスイートを削除します。

```
aws iotdeviceadvisor delete-suite-definition \
    --suite-definition-id 0jtsgio7yenu
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「DeleteSuiteDefinition」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteSuiteDefinition」を参照してください。

### get-endpoint

次のコード例は、get-endpoint を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: IoT Device Advisor のアカウントレベルのエンドポイントに関する情報を取得するには

次の get-endpoint の例では、Device Advisor のアカウントレベルのテストエンドポイントに関する情報を取得します。

```
aws iotdeviceadvisor get-endpoint
```

出力:

```
{
    "endpoint": "t6y4c143x9sfo.deviceadvisor.iot.us-east-1.amazonaws.com"
}
```

例 2: IoT Device Advisor のデバイスレベルのエンドポイントに関する情報を取得するには

次の get-endpoint の例では、指定された thing-arn または certificate-arn を持つ、Device Advisor のデバイスレベルのテストエンドポイントに関する情報を取得します。

```
aws iotdeviceadvisor get-endpoint \
    --thing-arn arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/MyIotThing
```

出力:

```
{
    "endpoint": "tdb7719be5t6y4c143x9sfo.deviceadvisor.iot.us-east-1.amazonaws.com"
}
```

詳細については、「AWS IoT Core デベロッパーガイド」の「Get a test endpoint」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetEndpoint」を参照してください。

### get-suite-definition

次のコード例は、get-suite-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IoT Device Advisor テストスイートに関する情報を取得するには

次の get-suite-definition の例では、指定されたスイート定義 ID を持つ Device Advisor テストスイートに関する情報を取得します。

```
aws iotdeviceadvisor get-suite-definition \
    --suite-definition-id qqcsmtyyjabl
```

出力:

```
{
    "suiteDefinitionId": "qqcsmtyyjabl",
    "suiteDefinitionArn": "arn:aws:iotdeviceadvisor:us-
east-1:123456789012:suitedefinition/qqcsmtyyjabl",
    "suiteDefinitionVersion": "v1",
    "latestVersion": "v1",
    "suiteDefinitionConfiguration": {
        "suiteDefinitionName": "MQTT connection",
        "devices": [],
        "intendedForQualification": false,
        "isLongDurationTest": false,
        "rootGroup": "{\"configuration\":{},\"tests\":[{\"id\":\"uta5d9j1kvwc\",
\"name\":\"Test group 1\",\"configuration\":{},\"tests\":[{\"id\":\"awr8pq5vc9yp\",
\"name\":\"MQTT Connect\",\"configuration\":{},\"test\":{\"id\":\"MQTT_Connect\",
\"testCase\":null,\"version\":\"0.0.0\"}}]}]}",
        "devicePermissionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Myrole",
        "protocol": "MqttV3_1_1"
    },
    "createdAt": "2022-11-11T22:28:52.389000-05:00",
    "lastModifiedAt": "2022-11-11T22:28:52.389000-05:00",
    "tags": {}
}
```

詳細については、「AWS IoT Core デベロッパーガイド」の「Get a test suite definition」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSuiteDefinition」を参照してください。

### get-suite-run-report

次のコード例は、get-suite-run-report を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IoT Device Advisor 認定テストスイートの実行レポートに関する情報を取得するには

次の get-suite-run-report の例では、指定されたスイート定義 ID とスイート実行 ID を使用して、Device Advisor 認定テストスイートの正常実行に関するレポートダウンロードリンクを取得します。

```
aws iotdeviceadvisor get-suite-run-report \
    --suite-definition-id ztvb5aek4w4x \
    --suite-run-id p6awv83nre6v
```

出力:

```
{
    "qualificationReportDownloadUrl": "https://senate-apn-reports-us-east-1-
prod.s3.amazonaws.com/report.downloadlink"
}
```

詳細については、「AWS IoT Core デベロッパーガイド」の「Get a qualification report for a successful qualification test suite run」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSuiteRunReport」を参照してください。

### get-suite-run

次のコード例は、get-suite-run を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IoT Device Advisor テストスイートの実行ステータスに関する情報を取得するには

次の get-suite-run の例では、指定されたスイート定義 ID とスイート実行 ID を使用して、Device Advisor テストスイートの実行ステータスに関する情報を取得します。

```
aws iotdeviceadvisor get-suite-run \
    --suite-definition-id qqcsmtyyjabl \
    --suite-run-id nzlfyhaa18oa
```

出力:

```
{
    "suiteDefinitionId": "qqcsmtyyjabl",
    "suiteDefinitionVersion": "v1",
    "suiteRunId": "nzlfyhaa18oa",
    "suiteRunArn": "arn:aws:iotdeviceadvisor:us-east-1:123456789012:suiterun/
qqcsmtyyjabl/nzlfyhaa18oa",
    "suiteRunConfiguration": {
        "primaryDevice": {
            "thingArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/MyIotThing",
            "certificateArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:cert/certFile"
        },
        "parallelRun": false
    },
    "testResult": {
        "groups": [
            {
                "groupId": "uta5d9j1kvwc",
                "groupName": "Test group 1",
                "tests": [
                    {
                        "testCaseRunId": "2ve2twrqyr0s",
                        "testCaseDefinitionId": "awr8pq5vc9yp",
                        "testCaseDefinitionName": "MQTT Connect",
                        "status": "PASS",
                        "startTime": "2022-11-12T00:01:53.693000-05:00",
                        "endTime": "2022-11-12T00:02:15.443000-05:00",
                        "logUrl": "https://console.aws.amazon.com/
cloudwatch/home?region=us-east-1#logEventViewer:group=/aws/iot/deviceadvisor/
qqcsmtyyjabl;stream=nzlfyhaa18oa_2ve2twrqyr0s",
                        "warnings": "null",
                        "failure": "null"
                    }
                ]
            }
```

```
        ]
    },
    "startTime": "2022-11-12T00:01:52.673000-05:00",
    "endTime": "2022-11-12T00:02:16.496000-05:00",
    "status": "PASS",
    "tags": {}
}
```

詳細については、「AWS IoT Core デベロッパーガイド」の「Get a test suite run」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSuiteRun」を参照してください。

### `list-suite-definitions`

次のコード例は、`list-suite-definitions` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 作成した IoT Device Advisor テストスイートを一覧表示するには

次の `list-suite-definitions` の例では、AWS IoT で作成した最大 25 の Device Advisor テストスイートを一覧表示します。テストスイートの数が 25 を超える場合、出力に "nextToken" が表示されます。この "nextToken" を使用して、作成した残りのテストスイートを表示できます。

```
aws iotdeviceadvisor list-suite-definitions
```

出力:

```
{
    "suiteDefinitionInformationList": [
        {
            "suiteDefinitionId": "3hsn88h4p2g5",
            "suiteDefinitionName": "TestSuite1",
            "defaultDevices": [
                {
                    "thingArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/
MyIotThing"
                }
            ],
```

```
            "intendedForQualification": false,
            "isLongDurationTest": false,
            "protocol": "MqttV3_1_1",
            "createdAt": "2022-11-17T14:15:56.830000-05:00"
        },
        {
            ......
        }
    ],
    "nextToken": "nextTokenValue"
}
```

例 2: 作成した IoT Device Advisor テストスイートを指定された設定で一覧表示するには

次の `list-suite-definitions` の例では、AWS IoT で作成した Device Advisor テストスイートを、指定された max-result の数だけ一覧表示します。テストスイートの数が最大数を超える場合、出力に "nextToken" が表示されます。"nextToken" がある場合は、"nextToken" を使用して、作成したテストスイートのうち、表示されていなかったものを表示できます。

```
aws iotdeviceadvisor list-suite-definitions \
    --max-result 1 \
    --next-token "nextTokenValue"
```

出力:

```
{
    "suiteDefinitionInformationList": [
        {
            "suiteDefinitionId": "ztvb5aew4w4x",
            "suiteDefinitionName": "TestSuite2",
            "defaultDevices": [],
            "intendedForQualification": true,
            "isLongDurationTest": false,
            "protocol": "MqttV3_1_1",
            "createdAt": "2022-11-17T14:15:56.830000-05:00"
        }
    ],
    "nextToken": "nextTokenValue"
}
```

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「ListSuiteDefinitions」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListSuiteDefinitions」を参照してください。

### `list-suite-runs`

次のコード例は、`list-suite-runs` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 指定された IoT Device Advisor テストスイートの実行ステータスに関するすべての情報を一覧表示するには

次の `list-suite-runs` の例では、指定されたスイート定義 ID を使用して、Device Advisor テストスイートの実行ステータスに関するすべての情報を一覧表示します。テストスイートの実行回数が 25 を超える場合、出力に "nextToken" が表示されます。この "nextToken" を使用して、残りのテストスイートの実行を表示できます。

```
aws iotdeviceadvisor list-suite-runs \
    --suite-definition-id ztvb5aew4w4x
```

出力:

```
{
    "suiteRunsList": [
        {
            "suiteDefinitionId": "ztvb5aew4w4x",
            "suiteDefinitionVersion": "v1",
            "suiteDefinitionName": "TestSuite",
            "suiteRunId": "p6awv89nre6v",
            "createdAt": "2022-12-01T16:33:14.212000-05:00",
            "startedAt": "2022-12-01T16:33:15.710000-05:00",
            "endAt": "2022-12-01T16:42:03.323000-05:00",
            "status": "PASS",
            "passed": 6,
            "failed": 0
        }
    ]
}
```

例 2: 指定された IoT Device Advisor テストスイートの実行ステータスに関する情報を、指定された設定で一覧表示するには

次の list-suite-runs の例では、指定されたスイート定義 ID と指定された最大結果数を使用して、Device Advisor テストスイートの実行ステータスに関する情報を一覧表示します。テストスイートの実行回数が最大数を超える場合、出力に "nextToken" が表示されます。"nextToken" がある場合は、"nextToken" を使用して、表示されていなかったテストスイートの実行を表示できます。

```
aws iotdeviceadvisor list-suite-runs \
    --suite-definition-id qqcsmtyyjaml \
    --max-result 1 \
    --next-token "nextTokenValue"
```

出力:

```
{
    "suiteRunsList": [
        {
            "suiteDefinitionId": "qqcsmtyyjaml",
            "suiteDefinitionVersion": "v1",
            "suiteDefinitionName": "MQTT connection",
            "suiteRunId": "gz9vm2s6d2jy",
            "createdAt": "2022-12-01T20:10:27.079000-05:00",
            "startedAt": "2022-12-01T20:10:28.003000-05:00",
            "endAt": "2022-12-01T20:10:45.084000-05:00",
            "status": "STOPPED",
            "passed": 0,
            "failed": 0
        }
    ],
    "nextToken": "nextTokenValue"
}
```

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「ListSuiteRuns」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListSuiteRuns」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IoT Device Advisor リソースにアタッチされたタグを一覧表示するには

次の `list-tags-for-resource` の例では、Device Advisor リソースにアタッチされたタグを一覧表示します。Device Advisor リソースは、Suitedefinition-Arn または Suiterun-Arn です。

```
aws iotdeviceadvisor list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:iotdeviceadvisor:us-east-1:123456789012:suitedefinition/ba0uyjpg38ny
```

出力:

```
{
    "tags": {
        "TestTagKey": "TestTagValue"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「ListTagsForResource」と「サービス認可リファレンス」の「Resource types defined by AWS IoT Core Device Advisor」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### start-suite-run

次のコード例は、`start-suite-run` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Device Advisor テストスイートの実行を開始するには

次の `start-suite-run` の例では、AWS アカウントで使用可能なウィジェットを一覧表示します。

```
aws iotdeviceadvisor start-suite-run \
    --suite-definition-id qqcsmtyyjabl \
    --suite-definition-version v1 \
```

```
    --suite-run-configuration '{"primaryDevice":{"thingArn": "arn:aws:iot:us-
east-1:123456789012:thing/MyIotThing","certificateArn":"arn:aws:iot:us-
east-1:123456789012:cert/certFile"}}'
```

出力:

```
{
    "suiteRunId": "pwmucgw7lt9s",
    "suiteRunArn": "arn:aws:iotdeviceadvisor:us-east-1:123456789012:suiterun/
qqcsmtyyjabl/pwmucgw7lk9s",
    "createdAt": "2022-12-02T15:43:05.581000-05:00"
}
```

詳細については、「AWS IoT Core デベロッパーガイド」の「Start a test suite run」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartSuiteRun」を参照してください。

### stop-suite-run

次のコード例は、stop-suite-run を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在実行中の IoT Device Advisor テストスイートを停止するには

次の stop-suite-run の例では、指定されたスイート定義 ID とスイート実行 ID を使用して、現在実行中の Device Advisor テストスイートを停止します。

```
aws iotdeviceadvisor stop-suite-run \
    --suite-definition-id qqcsmtyyjabl \
    --suite-run-id nzlfyhaa18oa
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT Core デベロッパーガイド」の「Stop a test suite run」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopSuiteRun」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IoT Device Advisor リソースの既存のタグに対する追加と変更を行うには

次の tag-resource の例では、指定されたリソース arn とタグを使用して、Device Advisor リソースの既存のタグに対する追加と変更を行います。Device Advisor リソースは、Suitedefinition-Arn または Suiterun-Arn です。

```
aws iotdeviceadvisor tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:iotdeviceadvisor:us-east-1:123456789012:suitedefinition/ba0uyjpg38ny \
    --tags '{"TagKey": "TagValue"}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「TagResource」と「サービス認可リファレンス」の「Resource types defined by AWS IoT Core Device Advisor」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IoT Device Advisor リソースから既存のタグを削除するには

次の untag-resource の例では、指定されたリソース arn とタグキーを使用して、Device Advisor リソースから既存のタグを削除します。Device Advisor リソースは、Suitedefinition-Arn または Suiterun-Arn です。

```
aws iotdeviceadvisor untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:iotdeviceadvisor:us-east-1:123456789012:suitedefinition/ba0uyjpg38ny \
```

```
    --tag-keys "TagKey"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「UntagResource」と「サービス認可リファレンス」の「Resource types defined by AWS IoT Core Device Advisor」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-suite-definition

次のコード例は、update-suite-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: IoT Device Advisor テストスイートを更新するには

次の update-suite-definition の例では、指定されたスイート定義 ID とスイート定義設定を使用して、AWS IoT で Device Advisor テストスイートを更新します。

```
aws iotdeviceadvisor update-suite-definition \
    --suite-definition-id 3hsn88h4p2g5 \
    --suite-definition-configuration '{ \
        "suiteDefinitionName": "TestSuiteName", \
        "devices": [{"thingArn":"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/
MyIotThing"}], \
        "intendedForQualification": false, \
        "rootGroup": "{\"configuration\":{},\"tests\":[{\"name\":\"MQTT Connect\",
\"configuration\":{\"EXECUTION_TIMEOUT\":120},\"tests\":[{\"name\":\"MQTT_Connect\",
\"configuration\":{},\"test\":{\"id\":\"MQTT_Connect\",\"testCase\":null,\"version
\":\"0.0.0\"}}]}]}", \
        "devicePermissionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Myrole"}'
```

出力:

```
{
    "suiteDefinitionId": "3hsn88h4p2g5",
    "suiteDefinitionName": "TestSuiteName",
    "suiteDefinitionVersion": "v3",
    "createdAt": "2022-11-17T14:15:56.830000-05:00",
    "lastUpdatedAt": "2022-12-02T16:02:45.857000-05:00"
```

```
}
```

例 2: IoT Device Advisor 認定テストスイートを更新するには

次の update-suite-definition の例では、指定されたスイート定義 ID とスイート定義設定を使用して、AWS IoT で Device Advisor 認定テストスイートを更新します。

```
aws iotdeviceadvisor update-suite-definition \
    --suite-definition-id txgsuolk2myj \
    --suite-definition-configuration '{
        "suiteDefinitionName": "TestSuiteName", \
        "devices": [{"thingArn":"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/
MyIotThing"}], \
        "intendedForQualification": true, \
        "rootGroup": "", \
        "devicePermissionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Myrole"}'
```

出力:

```
{
    "suiteDefinitionId": "txgsuolk2myj",
    "suiteDefinitionName": "TestSuiteName",
    "suiteDefinitionVersion": "v3",
    "createdAt": "2022-11-17T14:15:56.830000-05:00",
    "lastUpdatedAt": "2022-12-02T16:02:45.857000-05:00"
}
```

詳細については、「AWS IoT API リファレンス」の「UpdateSuiteDefinition」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateSuiteDefinition」を参照してください。

## AWS IoT data examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS IoT data で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### `delete-thing-shadow`

次のコード例は、delete-thing-shadow を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デバイスのシャドウドキュメントを削除するには

次の delete-thing-shadow の例では、MyRPi という名前のデバイスのシャドウドキュメント全体を削除します。

```
aws iot-data delete-thing-shadow \
    --thing-name MyRPi \
    "output.txt"
```

このコマンドではディスプレイに何も出力されませんが、output.txt には削除したシャドウドキュメントのバージョンとタイムスタンプを確認する情報が含まれています。

```
{"version":2,"timestamp":1560270384}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「シャドウの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteThingShadow」を参照してください。

### `get-thing-shadow`

次のコード例は、get-thing-shadow を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノのシャドウドキュメントを取得するには

次の get-thing-shadow の例では、指定された IoT のモノに関するモノのシャドウドキュメントを取得します。

```
aws iot-data get-thing-shadow \
    --thing-name MyRPi \
    output.txt
```

このコマンドではディスプレイに何も出力されませんが、output.txt の内容を以下に示します。

```
{
  "state":{
    "reported":{
    "moisture":"low"
    }
  },
  "metadata":{
    "reported":{
      "moisture":{
        "timestamp":1560269319
      }
    }
  },
  "version":1,"timestamp":1560269405
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Device Shadow サービスのデータフロー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetThingShadow」を参照してください。

### update-thing-shadow

次のコード例は、update-thing-shadow を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノのシャドウを更新するには

次の update-thing-shadow の例では、指定されたモノのデバイスシャドウの現在の状態を変更して、ファイル output.txt に保存します。

```
aws iot-data update-thing-shadow \
    --thing-name MyRPi \
    --payload "{"state":{"reported":{"moisture":"okay"}}}" \
    "output.txt"
```

このコマンドではディスプレイに何も出力されませんが、output.txt の内容を以下に示します。

```
{
    "state": {
        "reported": {
            "moisture": "okay"
        }
    },
    "metadata": {
        "reported": {
            "moisture": {
                "timestamp": 1560270036
            }
        }
    },
    "version": 2,
    "timestamp": 1560270036
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Device Shadow サービスのデータフロー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateThingShadow」を参照してください。

## AWS IoT Events examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS IoT Events で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック


- アクション


## アクション

### `batch-put-message`

次のコード例は、batch-put-message を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS IoT Events にメッセージ (入力) を送信するには

次の batch-put-message の例では、一連のメッセージを AWS IoT Events システムに送信します。各メッセージペイロードは、指定した入力 (inputName) に変換され、その入力をモニタリングするディテクターに取り込まれます。複数のメッセージが送信された場合、メッセージが処理される順序は保証されません。順序を保証するには、メッセージを一度に 1 つずつ送信し、成功のレスポンスを待つ必要があります。

```
aws iotevents-data batch-put-message \
    --cli-input-json file://highPressureMessage.json
```

highPressureMessage.json の内容:

```
{
    "messages": [
        {
            "messageId": "00001",
            "inputName": "PressureInput",
            "payload": "{\"motorid\": \"Fulton-A32\", \"sensorData\": {\"pressure\":
 80, \"temperature\": 39} }"
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
```

```
    "BatchPutMessageErrorEntries": []
}
```

詳細については、「AWS IoT Events API リファレンス」の「BatchPutMessage」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchPutMessage」を参照してください。

### batch-update-detector

次のコード例は、batch-update-detector を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディテクター (インスタンス) を更新するには

次の batch-update-detector の例では、指定されたディテクターモデルの 1 つ以上のディテクター (インスタンス) の状態、変数値、タイマー設定を更新します。

```
aws iotevents-data batch-update-detector \
    --cli-input-json file://budFulton-A32.json
```

budFulton-A32.json の内容:

```
{
    "detectors": [
        {
            "messageId": "00001",
            "detectorModelName": "motorDetectorModel",
            "keyValue": "Fulton-A32",
            "state": {
                "stateName": "Normal",
                "variables": [
                    {
                        "name": "pressureThresholdBreached",
                        "value": "0"
                    }
                ],
                "timers": [
                ]
            }
        }
```

```
    ]
}
```

出力:

```
{
    "batchUpdateDetectorErrorEntries": []
}
```

詳細については、「AWS IoT Events API リファレンス」の「BatchUpdateDetector」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchUpdateDetector」を参照してください。

### create-detector-model

次のコード例は、create-detector-model を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディテクターモデルを作成するには

次の create-detector-model の例では、パラメータファイルで指定された設定でディテクターモデルを作成します。

```
aws iotevents create-detector-model  \
    --cli-input-json file://motorDetectorModel.json
```

motorDetectorModel.json の内容:

```
{
    "detectorModelName": "motorDetectorModel",
    "detectorModelDefinition": {
        "states": [
            {
                "stateName": "Normal",
                "onEnter": {
                    "events": [
                        {
                            "eventName": "init",
                            "condition": "true",
```

```
                            "actions": [
                                {
                                    "setVariable": {
                                        "variableName": "pressureThresholdBreached",
                                        "value": "0"
                                    }
                                }
                            ]
                        }
                    ]
                },
                "onInput": {
                    "transitionEvents": [
                        {
                            "eventName": "Overpressurized",
                            "condition": "$input.PressureInput.sensorData.pressure
 &gt; 70",
                            "actions": [
                                {
                                    "setVariable": {
                                        "variableName": "pressureThresholdBreached",
                                        "value":
 "$variable.pressureThresholdBreached + 3"
                                    }
                                }
                            ],
                            "nextState": "Dangerous"
                        }
                    ]
                }
            },
            {
                "stateName": "Dangerous",
                "onEnter": {
                    "events": [
                        {
                            "eventName": "Pressure Threshold Breached",
                            "condition": "$variable.pressureThresholdBreached &gt;
 1",
                            "actions": [
                                {
                                    "sns": {
                                        "targetArn": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:underPressureAction"
```

```
                                    }
                                }
                            ]
                        }
                    ]
                },
                "onInput": {
                    "events": [
                        {
                            "eventName": "Overpressurized",
                            "condition": "$input.PressureInput.sensorData.pressure
&gt; 70",
                            "actions": [
                                {
                                    "setVariable": {
                                        "variableName": "pressureThresholdBreached",
                                        "value": "3"
                                    }
                                }
                            ]
                        },
                        {
                            "eventName": "Pressure Okay",
                            "condition": "$input.PressureInput.sensorData.pressure
&lt;= 70",
                            "actions": [
                                {
                                    "setVariable": {
                                        "variableName": "pressureThresholdBreached",
                                        "value":
"$variable.pressureThresholdBreached - 1"
                                    }
                                }
                            ]
                        }
                    ],
                    "transitionEvents": [
                        {
                            "eventName": "BackToNormal",
                            "condition": "$input.PressureInput.sensorData.pressure
&lt;= 70 &amp;&amp; $variable.pressureThresholdBreached &lt;= 1",
                            "nextState": "Normal"
                        }
                    ]
```

```
                },
                "onExit": {
                    "events": [
                        {
                            "eventName": "Normal Pressure Restored",
                            "condition": "true",
                            "actions": [
                                {
                                    "sns": {
                                        "targetArn": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:pressureClearedAction"
                                    }
                                }
                            ]
                        }
                    ]
                }
            }
        ],
        "initialStateName": "Normal"
    },
    "key": "motorid",
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTEventsRole"
}
```

出力:

```
{
    "detectorModelConfiguration": {
        "status": "ACTIVATING",
        "lastUpdateTime": 1560796816.077,
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTEventsRole",
        "creationTime": 1560796816.077,
        "detectorModelArn": "arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:detectorModel/
motorDetectorModel",
        "key": "motorid",
        "detectorModelName": "motorDetectorModel",
        "detectorModelVersion": "1"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT Events API リファレンス」の「CreateDetectorModel」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDetectorModel」を参照してください。

### create-input

次のコード例は、create-input を使用する方法を示しています。

AWS CLI

入力を作成するには

次の create-input の例では、入力を作成します。

```
aws iotevents create-input  \
    --cli-input-json file://pressureInput.json
```

pressureInput.json の内容:

```
{
    "inputName": "PressureInput",
    "inputDescription": "Pressure readings from a motor",
    "inputDefinition": {
        "attributes": [
            { "jsonPath": "sensorData.pressure" },
            { "jsonPath": "motorid" }
        ]
    }
}
```

出力:

```
{
    "inputConfiguration": {
        "status": "ACTIVE",
        "inputArn": "arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:input/PressureInput",
        "lastUpdateTime": 1560795312.542,
        "creationTime": 1560795312.542,
        "inputName": "PressureInput",
        "inputDescription": "Pressure readings from a motor"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT Events API リファレンス」の「CreateInput」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateInput」を参照してください。

### delete-detector-model

次のコード例は、delete-detector-model を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディテクターモデルを削除するには

次の delete-detector-model の例では、指定されたディテクターモデルを削除します。ディテクターモデルのアクティブなインスタンスも削除されます。

```
aws iotevents delete-detector-model \
    --detector-model-name motorDetectorModel
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT Events API リファレンス」の「DeleteDetectorModel」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDetectorModel」を参照してください。

### delete-input

次のコード例は、delete-input を使用する方法を示しています。

AWS CLI

入力を削除するには

次の delete-input の例では、指定された入力を削除します。

```
aws iotevents delete-input \
    --input-name PressureInput
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT Events API リファレンス」の「DeleteInput」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteInput」を参照してください。

### describe-detector-model

次のコード例は、describe-detector-model を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディテクターモデルに関する情報を取得するには

次の describe-detector-model の例では、指定されたディテクターモデルの詳細を表示します。version パラメータが指定されていないため、最新バージョンに関する情報が返されます。

```
aws iotevents describe-detector-model \
    --detector-model-name motorDetectorModel
```

出力:

```
{
    "detectorModel": {
        "detectorModelConfiguration": {
            "status": "ACTIVE",
            "lastUpdateTime": 1560796816.077,
            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTEventsRole",
            "creationTime": 1560796816.077,
            "detectorModelArn": "arn:aws:iotevents:us-
west-2:123456789012:detectorModel/motorDetectorModel",
            "key": "motorid",
            "detectorModelName": "motorDetectorModel",
            "detectorModelVersion": "1"
        },
        "detectorModelDefinition": {
            "states": [
                {
                    "onInput": {
                        "transitionEvents": [
                            {
                                "eventName": "Overpressurized",
                                "actions": [
```

```
                                    {
                                        "setVariable": {
                                            "variableName":
"pressureThresholdBreached",
                                            "value":
"$variable.pressureThresholdBreached + 3"
                                        }
                                    }
                                ],
                                "condition":
"$input.PressureInput.sensorData.pressure > 70",
                                "nextState": "Dangerous"
                            }
                        ],
                        "events": []
                    },
                    "stateName": "Normal",
                    "onEnter": {
                        "events": [
                            {
                                "eventName": "init",
                                "actions": [
                                    {
                                        "setVariable": {
                                            "variableName":
"pressureThresholdBreached",
                                            "value": "0"
                                        }
                                    }
                                ],
                                "condition": "true"
                            }
                        ]
                    },
                    "onExit": {
                        "events": []
                    }
                },
                {
                    "onInput": {
                        "transitionEvents": [
                            {
                                "eventName": "BackToNormal",
                                "actions": [],
```

```
                                "condition":
"$input.PressureInput.sensorData.pressure <= 70 &&
$variable.pressureThresholdBreached <= 1",
                                "nextState": "Normal"
                            }
                        ],
                        "events": [
                            {
                                "eventName": "Overpressurized",
                                "actions": [
                                    {
                                        "setVariable": {
                                            "variableName":
"pressureThresholdBreached",
                                            "value": "3"
                                        }
                                    }
                                ],
                                "condition":
"$input.PressureInput.sensorData.pressure > 70"
                            },
                            {
                                "eventName": "Pressure Okay",
                                "actions": [
                                    {
                                        "setVariable": {
                                            "variableName":
"pressureThresholdBreached",
                                            "value":
"$variable.pressureThresholdBreached - 1"
                                        }
                                    }
                                ],
                                "condition":
"$input.PressureInput.sensorData.pressure <= 70"
                            }
                        ]
                    },
                    "stateName": "Dangerous",
                    "onEnter": {
                        "events": [
                            {
                                "eventName": "Pressure Threshold Breached",
                                "actions": [
```

```
                                    {
                                        "sns": {
                                            "targetArn": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:underPressureAction"
                                        }
                                    }
                                ],
                                "condition": "$variable.pressureThresholdBreached >
 1"
                            }
                        ]
                    },
                    "onExit": {
                        "events": [
                            {
                                "eventName": "Normal Pressure Restored",
                                "actions": [
                                    {
                                        "sns": {
                                            "targetArn": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:pressureClearedAction"
                                        }
                                    }
                                ],
                                "condition": "true"
                            }
                        ]
                    }
                }
            ],
            "initialStateName": "Normal"
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT Events API リファレンス」の「DescribeDetectorModel」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDetectorModel」を参照してください。

### describe-detector

次のコード例は、describe-detector を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディテクター (インスタンス) に関する情報を取得するには

次の describe-detector の例では、指定されたディテクター (インスタンス) の詳細を表示します。

```
aws iotevents-data describe-detector \
    --detector-model-name motorDetectorModel \
    --key-value "Fulton-A32"
```

出力:

```
{
    "detector": {
        "lastUpdateTime": 1560797852.776,
        "creationTime": 1560797852.775,
        "state": {
            "variables": [
                {
                    "name": "pressureThresholdBreached",
                    "value": "3"
                }
            ],
            "stateName": "Dangerous",
            "timers": []
        },
        "keyValue": "Fulton-A32",
        "detectorModelName": "motorDetectorModel",
        "detectorModelVersion": "1"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT Events API リファレンス」の「DescribeDetector」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDetector」を参照してください。

### describe-input

次のコード例は、describe-input を使用する方法を示しています。

AWS CLI

入力に関する情報を取得するには

次の describe-input の例では、指定された入力の詳細を表示します。

```
aws iotevents describe-input \
    --input-name PressureInput
```

出力:

```
{
    "input": {
        "inputConfiguration": {
            "status": "ACTIVE",
            "inputArn": "arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:input/
PressureInput",
            "lastUpdateTime": 1560795312.542,
            "creationTime": 1560795312.542,
            "inputName": "PressureInput",
            "inputDescription": "Pressure readings from a motor"
        },
        "inputDefinition": {
            "attributes": [
                {
                    "jsonPath": "sensorData.pressure"
                },
                {
                    "jsonPath": "motorid"
                }
            ]
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT Events API リファレンス」の「DescribeInput」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeInput」を参照してください。

### `describe-logging-options`

次のコード例は、`describe-logging-options` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ログ記録設定に関する情報を取得するには

次の `describe-logging-options` の例では、AWS IoT Events ログ記録オプションの現在の設定を取得します。

```
aws iotevents describe-logging-options
```

出力:

```
{
    "loggingOptions": {
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTEventsRole",
        "enabled": false,
        "level": "ERROR"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT Events API リファレンス」の「DescribeLoggingOptions」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeLoggingOptions」を参照してください。

### `list-detector-model-versions`

次のコード例は、`list-detector-model-versions` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディテクターモデルのバージョンに関する情報を取得するには

次の list-detector-model-versions の例では、ディテクターモデルのすべてのバージョンを一覧表示します。各探知器モデルのバージョンに関連付けられているメタデータのみが返されます。

```
aws iotevents list-detector-model-versions \
    --detector-model-name motorDetectorModel
```

出力:

```
{
    "detectorModelVersionSummaries": [
        {
            "status": "ACTIVE",
            "lastUpdateTime": 1560796816.077,
            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTEventsRole",
            "creationTime": 1560796816.077,
            "detectorModelArn": "arn:aws:iotevents:us-
west-2:123456789012:detectorModel/motorDetectorModel",
            "detectorModelName": "motorDetectorModel",
            "detectorModelVersion": "1"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT Events API リファレンス」の「ListDetectorModelVersions」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDetectorModelVersions」を参照してください。

### list-detector-models

次のコード例は、list-detector-models を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディテクターモデルのリストを取得するには

次の list-detector-models の例では、作成したディテクターモデルを一覧表示します。各探知器モデルに関連付けられているメタデータのみが返されます。

```
aws iotevents list-detector-models
```

出力:

```
{
    "detectorModelSummaries": [
        {
            "detectorModelName": "motorDetectorModel",
            "creationTime": 1552072424.212
            "detectorModelDescription": "Detect overpressure in a motor."
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT Events API リファレンス」の「ListDetectorModels」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDetectorModels」を参照してください。

### `list-detectors`

次のコード例は、`list-detectors` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディテクターモデルのディテクターのリストを取得するには

次の `list-detectors` の例では、アカウント内のディテクター (ディテクターモデルのインスタンス) を一覧表示します。

```
aws iotevents-data list-detectors \
    --detector-model-name motorDetectorModel
```

出力:

```
{
    "detectorSummaries": [
        {
            "lastUpdateTime": 1558129925.2,
            "creationTime": 1552073155.527,
```

```
            "state": {
                "stateName": "Normal"
            },
            "keyValue": "Fulton-A32",
            "detectorModelName": "motorDetectorModel",
            "detectorModelVersion": "1"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT Events API リファレンス」の「ListDetectors」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDetectors」を参照してください。

### list-inputs

次のコード例は、list-inputs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

入力を一覧表示するには

次の list-inputs の例では、アカウントに作成した入力を一覧表示します。

```
aws iotevents list-inputs
```

このコマンドでは何も出力されません。出力:

```
{
    {
        "status": "ACTIVE",
        "inputArn": "arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:input/PressureInput",
        "lastUpdateTime": 1551742986.768,
        "creationTime": 1551742986.768,
        "inputName": "PressureInput",
        "inputDescription": "Pressure readings from a motor"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT Events API リファレンス」の「ListInputs」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListInputs」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースに割り当てられたタグを一覧表示するには。

次の list-tags-for-resource の例では、リソースに割り当てたタグキーの名前と値を一覧表示します。

```
aws iotevents list-tags-for-resource \
    --resource-arn "arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:input/PressureInput"
```

出力:

```
{
    "tags": [
        {
            "value": "motor",
            "key": "deviceType"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT Events API リファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### put-logging-options

次のコード例は、put-logging-options を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ログ記録オプションを設定するには

次の put-logging-options の例では、AWS IoT Events ログ記録オプションを設定または更新します。loggingOptions` field, it can take up to one minute for the change to take effect. Also, if you change the policy attached to the role you specified in the ``roleArn のいずれかのフィールドの値を更新する場合 (無効なポリシーを修正するなど)、その変更が有効になるまでに最大 5 分かかることがあります。

```
aws iotevents put-logging-options \
    --cli-input-json file://logging-options.json
```

logging-options.json の内容:

```
{
    "loggingOptions": {
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTEventsRole",
        "level": "DEBUG",
        "enabled": true,
        "detectorDebugOptions": [
            {
                "detectorModelName": "motorDetectorModel",
                "keyValue": "Fulton-A32"
            }
        ]
    }
}
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT Events API リファレンス」の「PutLoggingOptions」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutLoggingOptions」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースにタグを追加するには

次の tag-resource の例では、指定されたリソースにアタッチされたタグを追加または変更 (キー deviceType が既に存在する場合) します。

```
aws iotevents tag-resource \
    --cli-input-json file://pressureInput.tag.json
```

pressureInput.tag.json の内容:

```
{
    "resourceArn": "arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:input/PressureInput",
    "tags": [
        {
            "key": "deviceType",
            "value": "motor"
        }
    ]
}
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT Events API リファレンス」の「TagResource」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースからタグを削除する

次の untag-resource の例では、指定されたキー名を持つタグを指定されたリソースから削除します。

```
aws iotevents untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:input/PressureInput \
    --tagkeys deviceType
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT Events API リファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-detector-model

次のコード例は、update-detector-model を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディテクターモデルを更新するには

次の update-detector-model の例では、指定されたディテクターモデルを更新します。以前のバージョンによって生成されたディテクター (インスタンス) が削除され、新しい入力が到着すると再作成されます。

```
aws iotevents update-detector-model \
    --cli-input-json file://motorDetectorModel.update.json
```

motorDetectorModel.update.json の内容:

```
{
    "detectorModelName": "motorDetectorModel",
    "detectorModelDefinition": {
        "states": [
            {
                "stateName": "Normal",
                "onEnter": {
                    "events": [
                        {
                            "eventName": "init",
                            "condition": "true",
                            "actions": [
                                {
                                    "setVariable": {
                                        "variableName": "pressureThresholdBreached",
                                        "value": "0"
                                    }
                                }
                            ]
                        }
```

```
                    ]
                },
                "onInput": {
                    "transitionEvents": [
                        {
                            "eventName": "Overpressurized",
                            "condition": "$input.PressureInput.sensorData.pressure >
 70",
                            "actions": [
                                {
                                    "setVariable": {
                                        "variableName": "pressureThresholdBreached",
                                        "value":
 "$variable.pressureThresholdBreached + 3"
                                    }
                                }
                            ],
                            "nextState": "Dangerous"
                        }
                    ]
                }
            },
            {
                "stateName": "Dangerous",
                "onEnter": {
                    "events": [
                        {
                            "eventName": "Pressure Threshold Breached",
                            "condition": "$variable.pressureThresholdBreached > 1",
                            "actions": [
                                {
                                    "sns": {
                                        "targetArn": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:underPressureAction"
                                    }
                                }
                            ]
                        }
                    ]
                },
                "onInput": {
                    "events": [
                        {
                            "eventName": "Overpressurized",
```

```
                            "condition": "$input.PressureInput.sensorData.pressure >
70",
                            "actions": [
                                {
                                    "setVariable": {
                                        "variableName": "pressureThresholdBreached",
                                        "value": "3"
                                    }
                                }
                            ]
                        },
                        {
                            "eventName": "Pressure Okay",
                            "condition": "$input.PressureInput.sensorData.pressure
<= 70",
                            "actions": [
                                {
                                    "setVariable": {
                                        "variableName": "pressureThresholdBreached",
                                        "value":
"$variable.pressureThresholdBreached - 1"
                                    }
                                }
                            ]
                        }
                    ],
                    "transitionEvents": [
                        {
                            "eventName": "BackToNormal",
                            "condition": "$input.PressureInput.sensorData.pressure
<= 70 && $variable.pressureThresholdBreached <= 1",
                            "nextState": "Normal"
                        }
                    ]
                },
                "onExit": {
                    "events": [
                        {
                            "eventName": "Normal Pressure Restored",
                            "condition": "true",
                            "actions": [
                                {
                                    "sns": {
```

```
                                        "targetArn": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:pressureClearedAction"
                                    }
                                }
                            ]
                        }
                    ]
                }
            }
        ],
        "initialStateName": "Normal"
    },
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTEventsRole"
}
```

出力:

```
{
    "detectorModelConfiguration": {
        "status": "ACTIVATING",
        "lastUpdateTime": 1560799387.719,
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTEventsRole",
        "creationTime": 1560799387.719,
        "detectorModelArn": "arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:detectorModel/
motorDetectorModel",
        "key": "motorid",
        "detectorModelName": "motorDetectorModel",
        "detectorModelVersion": "2"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT Events API リファレンス」の「UpdateDetectorModel」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDetectorModel」を参照してください。

### update-input

次のコード例は、update-input を使用する方法を示しています。

AWS CLI

入力を更新するには

次の update-input の例では、指定された入力を新しい説明と定義で更新します。

```
aws iotevents update-input \
    --cli-input-json file://pressureInput.json
```

pressureInput.json の内容:

```
{
    "inputName": "PressureInput",
    "inputDescription": "Pressure readings from a motor",
    "inputDefinition": {
        "attributes": [
            { "jsonPath": "sensorData.pressure" },
            { "jsonPath": "motorid" }
        ]
    }
}
```

出力:

```
{
    "inputConfiguration": {
        "status": "ACTIVE",
        "inputArn": "arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:input/PressureInput",
        "lastUpdateTime": 1560795976.458,
        "creationTime": 1560795312.542,
        "inputName": "PressureInput",
        "inputDescription": "Pressure readings from a motor"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT Events API リファレンス」の「UpdateInput」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateInput」を参照してください。

# AWS IoT Events-Data examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS IoT Events-Data で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック


- アクション


## アクション

### `batch-put-message`

次のコード例は、`batch-put-message` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS IoT Events にメッセージ (入力) を送信するには

次の `batch-put-message` の例では、一連のメッセージを AWS IoT Events システムに送信します。各メッセージペイロードは、指定した入力 (`inputName`) に変換され、その入力をモニタリングするディテクターに取り込まれます。複数のメッセージが送信された場合、メッセージが処理される順序は保証されません。順序を保証するには、メッセージを一度に 1 つずつ送信し、成功のレスポンスを待つ必要があります。

```
aws iotevents-data batch-put-message \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --cli-input-json file://highPressureMessage.json
```

`highPressureMessage.json` の内容:

```
{
    "messages": [
```

```
        {
            "messageId": "00001",
            "inputName": "PressureInput",
            "payload": "{\"motorid\": \"Fulton-A32\", \"sensorData\": {\"pressure\":
 80, \"temperature\": 39} }"
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "BatchPutMessageErrorEntries": []
}
```

詳細については、「AWS IoT Events デベロッパーガイド*」の「BatchPutMessage」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchPutMessage」を参照してください。

### batch-update-detector

次のコード例は、batch-update-detector を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディテクター (インスタンス) を更新するには

次の batch-update-detector の例では、指定されたディテクターモデルの 1 つ以上のディテクター (インスタンス) の状態、変数値、タイマー設定を更新します。

```
aws iotevents-data batch-update-detector \
    --cli-input-json file://budFulton-A32.json
```

budFulton-A32.json の内容:

```
{
    "detectors": [
        {
            "messageId": "00001",
```

```
            "detectorModelName": "motorDetectorModel",
            "keyValue": "Fulton-A32",
            "state": {
                "stateName": "Normal",
                "variables": [
                    {
                        "name": "pressureThresholdBreached",
                        "value": "0"
                    }
                ],
                "timers": [
                ]
            }
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "batchUpdateDetectorErrorEntries": []
}
```

詳細については、「AWS IoT Events デベロッパーガイド*」の「BatchUpdateDetector」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchUpdateDetector」を参照してください。

### create-detector-model

次のコード例は、create-detector-model を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディテクターモデルを作成するには

次の create-detector-model の例では、ディテクターモデルを作成します。

```
aws iotevents create-detector-model \
    --cli-input-json file://motorDetectorModel.json
```

motorDetectorModel.json の内容:

```
{
    "detectorModelName": "motorDetectorModel",
    "detectorModelDefinition": {
        "states": [
            {
                "stateName": "Normal",
                "onEnter": {
                    "events": [
                        {
                            "eventName": "init",
                            "condition": "true",
                            "actions": [
                                {
                                    "setVariable": {
                                        "variableName": "pressureThresholdBreached",
                                        "value": "0"
                                    }
                                }
                            ]
                        }
                    ]
                },
                "onInput": {
                    "transitionEvents": [
                        {
                            "eventName": "Overpressurized",
                            "condition": "$input.PressureInput.sensorData.pressure
 &gt; 70",
                            "actions": [
                                {
                                    "setVariable": {
                                        "variableName": "pressureThresholdBreached",
                                        "value":
 "$variable.pressureThresholdBreached + 3"
                                    }
                                }
                            ],
                            "nextState": "Dangerous"
                        }
                    ]
                }
            },
```

```
            {
                "stateName": "Dangerous",
                "onEnter": {
                    "events": [
                        {
                            "eventName": "Pressure Threshold Breached",
                            "condition": "$variable.pressureThresholdBreached &gt;
 1",
                            "actions": [
                                {
                                    "sns": {
                                        "targetArn": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:underPressureAction"
                                    }
                                }
                            ]
                        }
                    ]
                },
                "onInput": {
                    "events": [
                        {
                            "eventName": "Overpressurized",
                            "condition": "$input.PressureInput.sensorData.pressure
 &gt; 70",
                            "actions": [
                                {
                                    "setVariable": {
                                        "variableName": "pressureThresholdBreached",
                                        "value": "3"
                                    }
                                }
                            ]
                        },
                        {
                            "eventName": "Pressure Okay",
                            "condition": "$input.PressureInput.sensorData.pressure
 &lt;= 70",
                            "actions": [
                                {
                                    "setVariable": {
                                        "variableName": "pressureThresholdBreached",
                                        "value":
 "$variable.pressureThresholdBreached - 1"
```

```
                                    }
                                }
                            ]
                        }
                    ],
                    "transitionEvents": [
                        {
                            "eventName": "BackToNormal",
                            "condition": "$input.PressureInput.sensorData.pressure
 &lt;= 70 &amp;&amp; $variable.pressureThresholdBreached &lt;= 1",
                            "nextState": "Normal"
                        }
                    ]
                },
                "onExit": {
                    "events": [
                        {
                            "eventName": "Normal Pressure Restored",
                            "condition": "true",
                            "actions": [
                                {
                                    "sns": {
                                        "targetArn": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:pressureClearedAction"
                                    }
                                }
                            ]
                        }
                    ]
                }
            }
        ],
        "initialStateName": "Normal"
    },
    "key": "motorid",
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTEventsRole"
}
```

出力:

```
{
    "detectorModelConfiguration": {
        "status": "ACTIVATING",
```

```
        "lastUpdateTime": 1560796816.077,
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTEventsRole",
        "creationTime": 1560796816.077,
        "detectorModelArn": "arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:detectorModel/
motorDetectorModel",
        "key": "motorid",
        "detectorModelName": "motorDetectorModel",
        "detectorModelVersion": "1"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT Events デベロッパーガイド*」の「CreateDetectorModel」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDetectorModel」を参照してください。

### create-input

次のコード例は、create-input を使用する方法を示しています。

AWS CLI

入力を作成するには

次の create-input の例では、入力を作成します。

```
aws iotevents create-input \
    --cli-input-json file://pressureInput.json
```

pressureInput.json の内容:

```
{
    "inputName": "PressureInput",
    "inputDescription": "Pressure readings from a motor",
    "inputDefinition": {
        "attributes": [
                { "jsonPath": "sensorData.pressure" },
                { "jsonPath": "motorid" }
            ]
    }
```

```
}
```

出力:

```
{
    "inputConfiguration": {
        "status": "ACTIVE",
        "inputArn": "arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:input/PressureInput",
        "lastUpdateTime": 1560795312.542,
        "creationTime": 1560795312.542,
        "inputName": "PressureInput",
        "inputDescription": "Pressure readings from a motor"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT Events デベロッパーガイド*」の「CreateInput」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateInput」を参照してください。

### delete-detector-model

次のコード例は、delete-detector-model を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディテクターモデルを削除するには

次の delete-detector-model の例では、ディテクターモデルを削除します。ディテクターモデルのアクティブなインスタンスも削除されます。

```
aws iotevents delete-detector-model \
    --detector-model-name motorDetectorModel*
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT Events デベロッパーガイド*」の「DeleteDetectorModel」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDetectorModel」を参照してください。

### delete-input

次のコード例は、delete-input を使用する方法を示しています。

AWS CLI

入力を削除するには

次の delete-input の例では、入力を削除します。

```
aws iotevents delete-input \
    --input-name PressureInput
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT Events デベロッパーガイド*」の「DeleteInput」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteInput」を参照してください。

### describe-detector-model

次のコード例は、describe-detector-model を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディテクターモデルに関する情報を取得するには

次の describe-detector-model の例では、ディテクターモデルの説明を表示します。version パラメータが指定されていない場合、コマンドは最新バージョンに関する情報を返します。

```
aws iotevents describe-detector-model \
    --detector-model-name motorDetectorModel
```

出力:

```
{
    "detectorModel": {
        "detectorModelConfiguration": {
            "status": "ACTIVE",
            "lastUpdateTime": 1560796816.077,
```

```
            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTEventsRole",
            "creationTime": 1560796816.077,
            "detectorModelArn": "arn:aws:iotevents:us-
west-2:123456789012:detectorModel/motorDetectorModel",
            "key": "motorid",
            "detectorModelName": "motorDetectorModel",
            "detectorModelVersion": "1"
        },
        "detectorModelDefinition": {
            "states": [
                {
                    "onInput": {
                        "transitionEvents": [
                            {
                                "eventName": "Overpressurized",
                                "actions": [
                                    {
                                        "setVariable": {
                                            "variableName":
 "pressureThresholdBreached",
                                            "value":
 "$variable.pressureThresholdBreached + 3"
                                        }
                                    }
                                ],
                                "condition":
 "$input.PressureInput.sensorData.pressure > 70",
                                "nextState": "Dangerous"
                            }
                        ],
                        "events": []
                    },
                    "stateName": "Normal",
                    "onEnter": {
                        "events": [
                            {
                                "eventName": "init",
                                "actions": [
                                    {
                                        "setVariable": {
                                            "variableName":
 "pressureThresholdBreached",
                                            "value": "0"
                                        }
```

```
                                    }
                                ],
                                "condition": "true"
                            }
                        ]
                    },
                    "onExit": {
                        "events": []
                    }
                },
                {
                    "onInput": {
                        "transitionEvents": [
                            {
                                "eventName": "BackToNormal",
                                "actions": [],
                                "condition":
"$input.PressureInput.sensorData.pressure <= 70 &&
$variable.pressureThresholdBreached <= 1",
                                "nextState": "Normal"
                            }
                        ],
                        "events": [
                            {
                                "eventName": "Overpressurized",
                                "actions": [
                                    {
                                        "setVariable": {
                                            "variableName":
"pressureThresholdBreached",
                                            "value": "3"
                                        }
                                    }
                                ],
                                "condition":
"$input.PressureInput.sensorData.pressure > 70"
                            },
                            {
                                "eventName": "Pressure Okay",
                                "actions": [
                                    {
                                        "setVariable": {
                                            "variableName":
"pressureThresholdBreached",
```

```
                                            "value":
 "$variable.pressureThresholdBreached - 1"
                                            }
                                        }
                                    ],
                                    "condition":
 "$input.PressureInput.sensorData.pressure <= 70"
                                }
                            ]
                        },
                        "stateName": "Dangerous",
                        "onEnter": {
                            "events": [
                                {
                                    "eventName": "Pressure Threshold Breached",
                                    "actions": [
                                        {
                                            "sns": {
                                                "targetArn": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:underPressureAction"
                                            }
                                        }
                                    ],
                                    "condition": "$variable.pressureThresholdBreached >
 1"
                                }
                            ]
                        },
                        "onExit": {
                            "events": [
                                {
                                    "eventName": "Normal Pressure Restored",
                                    "actions": [
                                        {
                                            "sns": {
                                                "targetArn": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:pressureClearedAction"
                                            }
                                        }
                                    ],
                                    "condition": "true"
                                }
                            ]
                        }
```

```
                }
            ],
            "initialStateName": "Normal"
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT Events ディベロッパーガイド*」の「DescribeDetectorModel」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDetectorModel」を参照してください。

### describe-detector

次のコード例は、describe-detector を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディテクター (インスタンス) に関する情報を取得するには

次の describe-detector の例では、指定されたディテクター (インスタンス) に関する情報を返します。

```
aws iotevents-data describe-detector \
    --detector-model-name motorDetectorModel \
    --key-value "Fulton-A32"
```

出力:

```
{
    "detector": {
        "lastUpdateTime": 1560797852.776,
        "creationTime": 1560797852.775,
        "state": {
            "variables": [
                {
                    "name": "pressureThresholdBreached",
                    "value": "3"
                }
            ],
            "stateName": "Dangerous",
```

```
            "timers": []
        },
        "keyValue": "Fulton-A32",
        "detectorModelName": "motorDetectorModel",
        "detectorModelVersion": "1"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT Events ディベロッパーガイド*」の「DescribeDetector」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDetector」を参照してください。

### `describe-input`

次のコード例は、describe-input を使用する方法を示しています。

AWS CLI

入力に関する情報を取得するには

次の describe-input の例では、入力の詳細を取得します。

```
aws iotevents describe-input \
    --input-name PressureInput
```

出力:

```
{
    "input": {
        "inputConfiguration": {
            "status": "ACTIVE",
            "inputArn": "arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:input/
PressureInput",
            "lastUpdateTime": 1560795312.542,
            "creationTime": 1560795312.542,
            "inputName": "PressureInput",
            "inputDescription": "Pressure readings from a motor"
        },
        "inputDefinition": {
            "attributes": [
```

```
                {
                    "jsonPath": "sensorData.pressure"
                },
                {
                    "jsonPath": "motorid"
                }
            ]
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT Events ディベロッパーガイド*」の「DescribeInput」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeInput」を参照してください。

### describe-logging-options

次のコード例は、describe-logging-options を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ログ記録設定に関する情報を取得するには

次の describe-logging-options の例では、現在の AWS IoT Events ログ記録オプションを取得します。

```
aws iotevents describe-logging-options
```

出力:

```
{
    "loggingOptions": {
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTEventsRole",
        "enabled": false,
        "level": "ERROR"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT Events ディベロッパーガイド*」の「DescribeLoggingOptions」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeLoggingOptions」を参照してください。

### `list-detector-model-versions`

次のコード例は、`list-detector-model-versions` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディテクターモデルのバージョンに関する情報を取得するには

次の `list-detector-model-versions` の例では、ディテクターモデルのすべてのバージョンを一覧表示します。各探知器モデルのバージョンに関連付けられているメタデータのみが返されます。

```
aws iotevents list-detector-model-versions \
    --detector-model-name motorDetectorModel
```

出力:

```
{
    "detectorModelVersionSummaries": [
        {
            "status": "ACTIVE",
            "lastUpdateTime": 1560796816.077,
            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTEventsRole",
            "creationTime": 1560796816.077,
            "detectorModelArn": "arn:aws:iotevents:us-
west-2:123456789012:detectorModel/motorDetectorModel",
            "detectorModelName": "motorDetectorModel",
            "detectorModelVersion": "1"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT Events デベロッパーガイド*」の「ListDetectorModelVersions」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDetectorModelVersions」を参照してください。

### list-detector-models

次のコード例は、list-detector-models を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディテクターモデルのリストを取得するには

次の list-detector-models の例では、作成したディテクターモデルを一覧表示します。各探知器モデルに関連付けられているメタデータのみが返されます。

```
aws iotevents list-detector-models
```

出力:

```
{
    "detectorModelSummaries": [
        {
            "detectorModelName": "motorDetectorModel",
            "creationTime": 1552072424.212
            "detectorModelDescription": "Detect overpressure in a motor."
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT Events デベロッパーガイド*」の「ListDetectorModels」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDetectorModels」を参照してください。

### list-detectors

次のコード例は、list-detectors を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディテクターモデルのディテクターのリストを取得するには

次の list-detectors の例では、ディテクター (ディテクターモデルのインスタンス) を一覧表示します。

```
aws iotevents-data list-detectors \
    --detector-model-name motorDetectorModel
```

出力:

```
{
    "detectorSummaries": [
        {
            "lastUpdateTime": 1558129925.2,
            "creationTime": 1552073155.527,
            "state": {
                "stateName": "Normal"
            },
            "keyValue": "Fulton-A32",
            "detectorModelName": "motorDetectorModel",
            "detectorModelVersion": "1"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT Events デベロッパーガイド*」の「ListDetectors」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDetectors」を参照してください。

### list-inputs

次のコード例は、list-inputs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

入力を一覧表示するには

次の list-inputs の例では、作成した入力を一覧表示します。

```
aws iotevents list-inputs
```

出力:

```
{
```

```
    "status": "ACTIVE",
    "inputArn": "arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:input/PressureInput",
    "lastUpdateTime": 1551742986.768,
    "creationTime": 1551742986.768,
    "inputName": "PressureInput",
    "inputDescription": "Pressure readings from a motor"
}
```

詳細については、「AWS IoT Events デベロッパーガイド*」の「ListInputs」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListInputs」を参照してください。

### `list-tags-for-resource`

次のコード例は、`list-tags-for-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースに割り当てられたタグを一覧表示するには

次の `list-tags-for-resource` の例では、リソースに割り当てたタグ (メタデータ) を一覧表示します。

```
aws iotevents list-tags-for-resource \
    --resource-arn "arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:input/PressureInput"
```

出力:

```
{
    "tags": [
        {
            "value": "motor",
            "key": "deviceType"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT Events デベロッパーガイド*」の「ListTagsForResource」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### put-logging-options

次のコード例は、put-logging-options を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ログ記録オプションを設定するには

次の list-tags-for-resource の例では、AWS IoT Events ログ記録オプションを設定または更新します。いずれかの loggingOptions フィールドの値を更新する場合、変更が有効になるまでに最大で 1 分かかることに注意してください また、roleArn フィールドで指定したロールにアタッチされるポリシーを変更する場合 (たとえば、無効なポリシーを修正するなど)、この変更が有効になるまでには最大で 5 分かかります。

```
aws iotevents put-logging-options \
    --cli-input-json file://logging-options.json
```

logging-options.json の内容:

```
{
    "loggingOptions": {
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTEventsRole",
        "level": "DEBUG",
        "enabled": true,
        "detectorDebugOptions": [
            {
                "detectorModelName": "motorDetectorModel",
                "keyValue": "Fulton-A32"
            }
        ]
    }
}
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT Events ディベロッパーガイド*」の「PutLoggingOptions」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutLoggingOptions」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースにタグを追加するには

次の tag-resource の例では、指定されたリソースのタグを追加または変更します。タグは、リソースを管理するために使用できるメタデータです。

```
aws iotevents tag-resource \
    --cli-input-json file://pressureInput.tag.json
```

pressureInput.tag.json の内容:

```
{
    "resourceArn": "arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:input/PressureInput",
    "tags": [
        {
            "key": "deviceType",
            "value": "motor"
        }
    ]
}
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT Events デベロッパーガイド*」の「TagResource」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースからタグを削除する

次の untag-resource の例では、指定されたタグをリソースから削除します。

```
aws iotevents untag-resource \
    --cli-input-json file://pressureInput.untag.json
```

pressureInput.untag.json の内容:

```
{
    "resourceArn": "arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:input/PressureInput",
    "tagKeys": [
            "deviceType"
    ]
}
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT Events デベロッパーガイド*」の「UntagResource」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-detector-model

次のコード例は、update-detector-model を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディテクターモデルを更新するには

次の update-detector-model の例では、ディテクターモデルを更新します。以前のバージョンによって生成されたディテクター (インスタンス) が削除され、新しい入力が到着すると再作成されます。

```
aws iotevents update-detector-model \
    --cli-input-json file://motorDetectorModel.update.json
```

Contents of motorDetectorModel.update.json:

```
{
  "detectorModelName": "motorDetectorModel",
  "detectorModelDefinition": {
    "states": [
      {
        "stateName": "Normal",
        "onEnter": {
          "events": [
            {
              "eventName": "init",
              "condition": "true",
              "actions": [
                {
                  "setVariable": {
                    "variableName": "pressureThresholdBreached",
                    "value": "0"
                  }
                }
              ]
            }
          ]
        },
        "onInput": {
          "transitionEvents": [
            {
              "eventName": "Overpressurized",
              "condition": "$input.PressureInput.sensorData.pressure > 70",
              "actions": [
                {
                  "setVariable": {
                    "variableName": "pressureThresholdBreached",
                    "value": "$variable.pressureThresholdBreached + 3"
                  }
                }
              ],
              "nextState": "Dangerous"
            }
          ]
        }
      },
      {
        "stateName": "Dangerous",
```

```
        "onEnter": {
          "events": [
            {
              "eventName": "Pressure Threshold Breached",
              "condition": "$variable.pressureThresholdBreached > 1",
              "actions": [
                {
                  "sns": {
                    "targetArn": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:underPressureAction"
                  }
                }
              ]
            }
          ]
        },
        "onInput": {
          "events": [
            {
              "eventName": "Overpressurized",
              "condition": "$input.PressureInput.sensorData.pressure > 70",
              "actions": [
                {
                  "setVariable": {
                    "variableName": "pressureThresholdBreached",
                    "value": "3"
                  }
                }
              ]
            },
            {
              "eventName": "Pressure Okay",
              "condition": "$input.PressureInput.sensorData.pressure <= 70",
              "actions": [
                {
                  "setVariable": {
                    "variableName": "pressureThresholdBreached",
                    "value": "$variable.pressureThresholdBreached - 1"
                  }
                }
              ]
            }
          ],
          "transitionEvents": [
```

```
            {
              "eventName": "BackToNormal",
              "condition": "$input.PressureInput.sensorData.pressure <= 70 &&
 $variable.pressureThresholdBreached <= 1",
              "nextState": "Normal"
            }
          ]
        },
        "onExit": {
          "events": [
            {
              "eventName": "Normal Pressure Restored",
              "condition": "true",
              "actions": [
                {
                  "sns": {
                    "targetArn": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:pressureClearedAction"
                  }
                }
              ]
            }
          ]
        }
      }
    ],
    "initialStateName": "Normal"
  },
  "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTEventsRole"
}
```

出力:

```
{
    "detectorModelConfiguration": {
        "status": "ACTIVATING",
        "lastUpdateTime": 1560799387.719,
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTEventsRole",
        "creationTime": 1560799387.719,
        "detectorModelArn": "arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:detectorModel/
motorDetectorModel",
        "key": "motorid",
        "detectorModelName": "motorDetectorModel",
```

```
        "detectorModelVersion": "2"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT Events デベロッパーガイド*」の「UpdateDetectorModel」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDetectorModel」を参照してください。

### update-input

次のコード例は、update-input を使用する方法を示しています。

AWS CLI

入力を更新するには

次の update-input の例では、入力を更新します。

```
aws iotevents update-input \
    --cli-input-json file://pressureInput.json
```

pressureInput.json の内容:

```
{
    "inputName": "PressureInput",
    "inputDescription": "Pressure readings from a motor",
    "inputDefinition": {
        "attributes": [
            { "jsonPath": "sensorData.pressure" },
            { "jsonPath": "motorid" }
        ]
    }
}
```

出力:

```
{
    "inputConfiguration": {
        "status": "ACTIVE",
        "inputArn": "arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:input/PressureInput",
```

```
        "lastUpdateTime": 1560795976.458,
        "creationTime": 1560795312.542,
        "inputName": "PressureInput",
        "inputDescription": "Pressure readings from a motor"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT Events デベロッパーガイド*」の「UpdateInput」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateInput」を参照してください。

## AWS IoT Greengrass examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS IoT Greengrass で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `associate-role-to-group`

次のコード例は、`associate-role-to-group` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロールを Greengrass グループに関連付けるには

次の `associate-role-to-group` の例では、指定された IAM ロールを Greengrass グループに関連付けます。グループロールは、ローカルの Lambda 関数とコネクタが AWS サービスにアク

セスするために使用します。例えば、グループロールは CloudWatch Logs 統合に必要なアクセス許可を付与する場合があります。

```
aws greengrass associate-role-to-group \
    --group-id 2494ee3f-7f8a-4e92-a78b-d205f808b84b \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/GG-Group-Role
```

出力:

```
{
    "AssociatedAt": "2019-09-10T20:03:30Z"
}
```

グループの詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「グループロールを設定する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateRoleToGroup」を参照してください。

### associate-service-role-to-account

次のコード例は、associate-service-role-to-account を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスロールと AWS アカウントを関連付けるには

次の associate-service-role-to-account の例では、ARN で指定された IAM サービスロールを AWS アカウントの AWS IoT Greengrass に関連付けます。IAM でサービスロールを事前に作成し、AWS IoT Greengrass がこのロールを引き受けることができるポリシードキュメントを関連付ける必要があります。

```
aws greengrass associate-service-role-to-account \
    --role-arn "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/Greengrass_ServiceRole"
```

出力:

```
{
    "AssociatedAt": "2019-06-25T18:12:45Z"
```

```
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「Greengrass サービスロール」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateServiceRoleToAccount」を参照してください。

### create-connector-definition-version

次のコード例は、create-connector-definition-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コネクタ定義バージョンを作成するには

次の create-connector-definition-version の例では、コネクタ定義バージョンを作成し、指定されたコネクタ定義に関連付けます。バージョン内のすべてのコネクタはパラメータの値を定義します。

```
aws greengrass create-connector-definition-version \
    --connector-definition-id "55d0052b-0d7d-44d6-b56f-21867215e118" \
    --connectors "[{\"Id\": \"MyTwilioNotificationsConnector\",
 \"ConnectorArn\": \"arn:aws:greengrass:us-west-2::/connectors/
TwilioNotifications/versions/2\", \"Parameters\": {\"TWILIO_ACCOUNT_SID
\": \"AC1a8d4204890840d7fc482aab38090d57\", \"TwilioAuthTokenSecretArn\":
 \"arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:greengrass-TwilioAuthToken-
ntSlp6\", \"TwilioAuthTokenSecretArn-ResourceId\": \"TwilioAuthToken\",
 \"DefaultFromPhoneNumber\": \"4254492999\"}}]"
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
connectors/55d0052b-0d7d-44d6-b56f-21867215e118/versions/33f709a0-c825-49cb-9eea-
dc8964fbd635",
    "CreationTimestamp": "2019-06-24T20:46:30.134Z",
    "Id": "55d0052b-0d7d-44d6-b56f-21867215e118",
    "Version": "33f709a0-c825-49cb-9eea-dc8964fbd635"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateConnectorDefinitionVersion」を参照してください。

### create-connector-definition

次のコード例は、create-connector-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コネクタ定義を作成するには

次の create-connector-definition の例では、コネクタ定義と初期コネクタ定義バージョンを作成します。初期バージョンにはコネクタが 1 つ含まれています。バージョン内のすべてのコネクタはパラメータの値を定義します。

```
aws greengrass create-connector-definition \
    --name MySNSConnector \
    --initial-version "{\"Connectors\": [{\"Id\":\"MySNSConnector\",\"ConnectorArn
\":\"arn:aws:greengrass:us-west-2::/connectors/SNS/versions/1\",\"Parameters\":
 {\"DefaultSNSArn\":\"arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:GGConnectorTopic\"}}]}"
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
connectors/b5c4ebfd-f672-49a3-83cd-31c7216a7bb8",
    "CreationTimestamp": "2019-06-19T19:30:01.300Z",
    "Id": "b5c4ebfd-f672-49a3-83cd-31c7216a7bb8",
    "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-19T19:30:01.300Z",
    "LatestVersion": "63c57963-c7c2-4a26-a7e2-7bf478ea2623",
    "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/connectors/b5c4ebfd-f672-49a3-83cd-31c7216a7bb8/versions/63c57963-
c7c2-4a26-a7e2-7bf478ea2623",
    "Name": "MySNSConnector"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Greengrass コネクタの開始方法 (CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateConnectorDefinition」を参照してください。

### create-core-definition-version

次のコード例は、create-core-definition-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コア定義バージョンを作成するには

次の create-core-definition-version の例では、コア定義バージョンを作成し、指定したコア定義に関連付けます。バージョンに含めることができるのは 1 つのコアのみです。コアを作成する前に、対応する AWS IoT モノを作成してプロビジョニングする必要があります。このプロセスには、create-core-definition-version コマンドに必要な ThingArn と CertificateArn を返す次の iot コマンドが含まれます。

コアデバイスに対応する AWS IoT モノを作成します。

```
aws iot create-thing \
    --thing-name "MyCoreDevice"
```

出力:

```
{
    "thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyCoreDevice",
    "thingName": "MyCoreDevice",
    "thingId": "cb419a19-9099-4515-9cec-e9b0e760608a"
}
```

パブリックキーとプライベートキー、およびモノのコアデバイス証明書を作成します。この例では create-keys-and-certificate コマンドを使用し、現在のディレクトリへの書き込みアクセス許可を必要とします。または、 create-certificate-from-csr コマンドを使用できます。

```
aws iot create-keys-and-certificate \
    --set-as-active \
    --certificate-pem-outfile "myCore.cert.pem" \
    --public-key-outfile "myCore.public.key" \
    --private-key-outfile "myCore.private.key"
```

出力:

```
{
```

```
    "certificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/123a15ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a1EXAMPLExyz",
    "certificatePem": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIDWTCAkGgAwIBATgIUCgq6EGqou6zFqWgIZRndgQEFW+gwDQYJKoZIhvc...KdGewQS\n-----END
 CERTIFICATE-----\n",
    "keyPair": {
        "PublicKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----
\nMIIBIjANBzrqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAqKpRgnn6yq26U3y...wIDAQAB\n-----END
 PUBLIC KEY-----\n",
        "PrivateKey": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
\nMIIEowIABAKCAQEAqKpRgnn6yq26U3yt5YFZquyukfRjbMXDcNOK4rMCxDR...fvY4+te\n-----END
 RSA PRIVATE KEY-----\n"
    },
    "certificateId":
 "123a15ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a1EXAMPLExyz"
}
```

iot および greengrass アクションを許可する AWS IoT ポリシーを作成します。簡単にするために、次のポリシーではすべてのリソースに対するアクションが許可されていますが、ポリシーはより制限されている必要があります。

```
aws iot create-policy \
    --policy-name "Core_Devices" \
    --policy-document "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect
\":\"Allow\",\"Action\":[\"iot:Publish\",\"iot:Subscribe\",\"iot:Connect
\",\"iot:Receive\"],\"Resource\":[\"*\"]},{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":
[\"iot:GetThingShadow\",\"iot:UpdateThingShadow\",\"iot:DeleteThingShadow\"],
\"Resource\":[\"*\"]},{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":[\"greengrass:*\"],\"Resource
\":[\"*\"]}]}"
```

出力:

```
{
    "policyName": "Core_Devices",
    "policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:policy/Core_Devices",
    "policyDocument": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect
\":\"Allow\",\"Action\":[\"iot:Publish\",\"iot:Subscribe\",\"iot:Connect
\",\"iot:Receive\"],\"Resource\":[\"*\"]},{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":
[\"iot:GetThingShadow\",\"iot:UpdateThingShadow\",\"iot:DeleteThingShadow\"],
\"Resource\":[\"*\"]},{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":[\"greengrass:*\"],\"Resource
\":[\"*\"]}]}",
    "policyVersionId": "1"
```

```
}
```

ポリシーを証明書にアタッチします。

```
aws iot attach-policy \
    --policy-name "Core_Devices" \
    --target "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/123a15ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a1EXAMPLExyz"
```

このコマンドでは何も出力されません。

モノを証明書にアタッチします。

```
aws iot attach-thing-principal \
    --thing-name "MyCoreDevice" \
    --principal "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/123a15ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a1EXAMPLExyz"
```

このコマンドでは何も出力されません。

コア定義バージョンを作成します。

```
aws greengrass create-core-definition-version \
    --core-definition-id "582efe12-b05a-409e-9a24-a2ba1bcc4a12" \
    --cores "[{\"Id\":\"MyCoreDevice\",\"ThingArn\":\"arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:thing/MyCoreDevice\",\"CertificateArn\":\"arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/123a15ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a1EXAMPLExyz
\",\"SyncShadow\":true}]"
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
cores/582efe12-b05a-409e-9a24-a2ba1bcc4a12/versions/3fdc1190-2ce5-44de-b98b-
eec8f9571014",
    "Version": "3fdc1190-2ce5-44de-b98b-eec8f9571014",
    "CreationTimestamp": "2019-09-18T00:15:09.838Z",
    "Id": "582efe12-b05a-409e-9a24-a2ba1bcc4a12"
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「AWS IoT Greengrass コアを設定する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateCoreDefinitionVersion」を参照してください。

### create-core-definition

次のコード例は、create-core-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 空のコア定義を作成するには

次の create-core-definition の例では、空の (初期バージョンなし) Greengrass コア定義を作成します。コアを使用する前に、create-core-definition-version コマンドを使用してコアの他のパラメータを指定する必要があります。

```
aws greengrass create-core-definition \
    --name cliGroup_Core
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/cores/
b5c08008-54cb-44bd-9eec-c121b04283b5",
    "CreationTimestamp": "2019-06-25T18:23:22.106Z",
    "Id": "b5c08008-54cb-44bd-9eec-c121b04283b5",
    "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-25T18:23:22.106Z",
    "Name": "cliGroup_Core"
}
```

例 2: 初期バージョンでコア定義を作成するには

次の create-core-definition の例では、初期コア定義バージョンを含むコアバージョンを作成します。バージョンに含めることができるのは 1 つのコアのみです。コアを作成する前に、対応する AWS IoT モノを作成してプロビジョニングする必要があります。このプロセスには、create-core-definition コマンドに必要な ThingArn と CertificateArn を返す次の iot コマンドが含まれます。

コアデバイスに対応する AWS IoT モノを作成します。

```
aws iot create-thing \
```

```
    --thing-name "MyCoreDevice"
```

出力:

```
{
    "thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyCoreDevice",
    "thingName": "MyCoreDevice",
    "thingId": "cb419a19-9099-4515-9cec-e9b0e760608a"
}
```

パブリックキーとプライベートキー、およびモノのコアデバイス証明書を作成します。この例では create-keys-and-certificate コマンドを使用し、現在のディレクトリへの書き込みアクセス許可を必要とします。または、 create-certificate-from-csr コマンドを使用できます。

```
aws iot create-keys-and-certificate \
    --set-as-active \
    --certificate-pem-outfile "myCore.cert.pem" \
    --public-key-outfile "myCore.public.key" \
    --private-key-outfile "myCore.private.key"
```

出力:

```
{
    "certificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/123a15ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a1EXAMPLExyz",
    "certificatePem": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIDWTCAkGgAwIBATgIUCgq6EGqou6zFqWgIZRndgQEFW+gwDQYJKoZIhvc...KdGewQS\n-----END
 CERTIFICATE-----\n",
    "keyPair": {
        "PublicKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----
\nMIIBIjANBzrqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAqKpRgnn6yq26U3y...wIDAQAB\n-----END
 PUBLIC KEY-----\n",
        "PrivateKey": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
\nMIIEowIABAKCAQEAqKpRgnn6yq26U3yt5YFZquyukfRjbMXDcNOK4rMCxDR...fvY4+te\n-----END
 RSA PRIVATE KEY-----\n"
    },
    "certificateId":
 "123a15ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a1EXAMPLExyz"
}
```

iot および greengrass アクションを許可する AWS IoT ポリシーを作成します。簡単にするために、次のポリシーではすべてのリソースに対するアクションが許可されていますが、ポリシーはより制限されている必要があります。

```
aws iot create-policy \
    --policy-name "Core_Devices" \
    --policy-document "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect
\":\"Allow\",\"Action\":[\"iot:Publish\",\"iot:Subscribe\",\"iot:Connect
\",\"iot:Receive\"],\"Resource\":[\"*\"]},{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":
[\"iot:GetThingShadow\",\"iot:UpdateThingShadow\",\"iot:DeleteThingShadow\"],
\"Resource\":[\"*\"]},{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":[\"greengrass:*\"],\"Resource
\":[\"*\"]}]}"
```

出力:

```
{
    "policyName": "Core_Devices",
    "policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:policy/Core_Devices",
    "policyDocument": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect
\":\"Allow\",\"Action\":[\"iot:Publish\",\"iot:Subscribe\",\"iot:Connect
\",\"iot:Receive\"],\"Resource\":[\"*\"]},{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":
[\"iot:GetThingShadow\",\"iot:UpdateThingShadow\",\"iot:DeleteThingShadow\"],
\"Resource\":[\"*\"]},{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":[\"greengrass:*\"],\"Resource
\":[\"*\"]}]}",
    "policyVersionId": "1"
}
```

ポリシーを証明書にアタッチします。

```
aws iot attach-policy \
    --policy-name "Core_Devices" \
    --target "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/123a15ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a1EXAMPLExyz"
```

このコマンドでは何も出力されません。

モノを証明書にアタッチします。

```
aws iot attach-thing-principal \
    --thing-name "MyCoreDevice" \
```

```
    --principal "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/123a15ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a1EXAMPLExyz"
```

このコマンドでは何も出力されません。

コア定義を作成します。

```
aws greengrass create-core-definition \
    --name "MyCores" \
    --initial-version "{\"Cores\":[{\"Id\":\"MyCoreDevice\",\"ThingArn\":
\"arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyCoreDevice\",\"CertificateArn\":
\"arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/123a15ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a1EXAMPLExyz
\",\"SyncShadow\":true}]}"
```

出力:

```
{
    "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/cores/582efe12-b05a-409e-9a24-a2ba1bcc4a12/versions/
cc87b5b3-8f4b-465d-944c-1d6de5dbfcdb",
    "Name": "MyCores",
    "LastUpdatedTimestamp": "2019-09-18T00:11:06.197Z",
    "LatestVersion": "cc87b5b3-8f4b-465d-944c-1d6de5dbfcdb",
    "CreationTimestamp": "2019-09-18T00:11:06.197Z",
    "Id": "582efe12-b05a-409e-9a24-a2ba1bcc4a12",
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
cores/582efe12-b05a-409e-9a24-a2ba1bcc4a12"
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「AWS IoT Greengrass コアを設定する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateCoreDefinition」を参照してください。

### `create-deployment`

次のコード例は、`create-deployment` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Greengrass グループのバージョンのデプロイを作成するには

次の `create-deployment` の例では、Greengrass グループの指定されたバージョンをデプロイします。

```
aws greengrass create-deployment \
    --deployment-type NewDeployment \
    --group-id "ce2e7d01-3240-4c24-b8e6-f6f6e7a9eeca" \
    --group-version-id "dc40c1e9-e8c8-4d28-a84d-a9cad5f599c9"
```

出力:

```
{
    "DeploymentArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
groups/ce2e7d01-3240-4c24-b8e6-f6f6e7a9eeca/deployments/bfceb608-4e97-45bc-
af5c-460144270308",
    "DeploymentId": "bfceb608-4e97-45bc-af5c-460144270308"
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「コネクタの開始方法 (CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateDeployment」を参照してください。

### `create-device-definition-version`

次のコード例は、`create-device-definition-version` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デバイス定義バージョンを作成するには

次の `create-device-definition-version` の例では、デバイス定義バージョンを作成し、指定したデバイス定義に関連付けます。バージョンは 2 つのデバイスを定義します。Greengrass デバイスを作成する前に、まず対応する AWS IoT モノを作成してプロビジョニングする必要があります。このプロセスには、Greengrass コマンドに必要な情報を取得するために実行する必要がある次の `iot` コマンドが含まれています。

デバイスに対応する AWS IoT モノを作成します。

```
aws iot create-thing \
    --thing-name "InteriorTherm"
```

出力:

```
{
    "thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/InteriorTherm",
    "thingName": "InteriorTherm",
    "thingId": "01d4763c-78a6-46c6-92be-7add080394bf"
}
```

パブリックキーとプライベートキー、およびモノのデバイス証明書を作成します。この例では create-keys-and-certificate コマンドを使用し、現在のディレクトリへの書き込みアクセス許可を必要とします。または、create-certificate-from-csr コマンドを使用できます。

```
aws iot create-keys-and-certificate \
    --set-as-active \
    --certificate-pem-outfile "myDevice.cert.pem" \
    --public-key-outfile "myDevice.public.key" \
    --private-key-outfile "myDevice.private.key"
```

出力:

```
{
    "certificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/66a415ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a18bd568eb92",
    "certificatePem": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIDWTCAkGgAwIBATgIUCgq6EGqou6zFqWgIZRndgQEFW+gwDQYJKoZIhvc...KdGewQS\n-----END
 CERTIFICATE-----\n",
    "keyPair": {
        "PublicKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----
\nMIIBIjANBzrqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAqKpRgnn6yq26U3y...wIDAQAB\n-----END
 PUBLIC KEY-----\n",
        "PrivateKey": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
\nMIIEowIABAKCAQEAqKpRgnn6yq26U3yt5YFZquyukfRjbMXDcNOK4rMCxDR...fvY4+te\n-----END
 RSA PRIVATE KEY-----\n"
    },
    "certificateId":
 "66a415ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a18bd568eb92"
}
```

iot および greengrass アクションを許可する AWS IoT ポリシーを作成します。簡単にするために、次のポリシーではすべてのリソースに対するアクションが許可されていますが、ポリシーはより制限的になる可能性があります。

```
aws iot create-policy \
    --policy-name "GG_Devices" \
    --policy-document "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect
\":\"Allow\",\"Action\":[\"iot:Publish\",\"iot:Subscribe\",\"iot:Connect
\",\"iot:Receive\"],\"Resource\":[\"*\"]},{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":
[\"iot:GetThingShadow\",\"iot:UpdateThingShadow\",\"iot:DeleteThingShadow\"],
\"Resource\":[\"*\"]},{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":[\"greengrass:*\"],\"Resource
\":[\"*\"]}]}"
```

出力:

```
{
    "policyName": "GG_Devices",
    "policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:policy/GG_Devices",
    "policyDocument": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect
\":\"Allow\",\"Action\":[\"iot:Publish\",\"iot:Subscribe\",\"iot:Connect
\",\"iot:Receive\"],\"Resource\":[\"*\"]},{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":
[\"iot:GetThingShadow\",\"iot:UpdateThingShadow\",\"iot:DeleteThingShadow\"],
\"Resource\":[\"*\"]},{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":[\"greengrass:*\"],\"Resource
\":[\"*\"]}]}",
    "policyVersionId": "1"
}
```

ポリシーを証明書にアタッチします。

```
aws iot attach-policy \
    --policy-name "GG_Devices" \
    --target "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/66a415ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a18bd568eb92"
```

モノを証明書にアタッチします

```
aws iot attach-thing-principal \
    --thing-name "InteriorTherm" \
    --principal "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/66a415ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a18bd568eb92"
```

上記のように IoT モノを作成して設定したら、次の例の最初の 2 つのコマンドから ThingArn と CertificateArn を使用します。

```
aws greengrass create-device-definition-version \
    --device-definition-id "f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd" \
    --devices "[{\"Id\":\"InteriorTherm\",\"ThingArn\":\"arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:thing/InteriorTherm\",\"CertificateArn\":\"arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/66a415ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a18bd568eb92\",
\"SyncShadow\":true},{\"Id\":\"ExteriorTherm\",\"ThingArn\":\"arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:thing/ExteriorTherm\",\"CertificateArn\":\"arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/6c52ce1b47bde88a637e9ccdd45fe4e4c2c0a75a6866f8f63d980ee22fa51e02\",
\"SyncShadow\":true}]"
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/devices/f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd/
versions/83c13984-6fed-447e-84d5-5b8aa45d5f71",
    "Version": "83c13984-6fed-447e-84d5-5b8aa45d5f71",
    "CreationTimestamp": "2019-09-11T00:15:09.838Z",
    "Id": "f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDeviceDefinitionVersion」を参照してください。

### create-device-definition

次のコード例は、create-device-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デバイス定義を作成するには

次の create-device-definition の例では、初期デバイス定義バージョンを含むデバイス定義を作成します。初期バージョンでは、2 つのデバイスを定義します。Greengrass デバイスを作成する前に、まず対応する AWS IoT モノを作成してプロビジョニングする必要があります。このプロセスには、Greengrass コマンドに必要な情報を取得するために実行する必要がある次の iot コマンドが含まれています。

デバイスに対応する AWS IoT モノを作成します。

```
aws iot create-thing \
    --thing-name "InteriorTherm"
```

出力:

```
{
    "thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/InteriorTherm",
    "thingName": "InteriorTherm",
    "thingId": "01d4763c-78a6-46c6-92be-7add080394bf"
}
```

パブリックキーとプライベートキー、およびモノのデバイス証明書を作成します。この例では create-keys-and-certificate コマンドを使用し、現在のディレクトリへの書き込みアクセス許可を必要とします。または、create-certificate-from-csr コマンドを使用できます。

```
aws iot create-keys-and-certificate \
    --set-as-active \
    --certificate-pem-outfile "myDevice.cert.pem" \
    --public-key-outfile "myDevice.public.key" \
    --private-key-outfile "myDevice.private.key"
```

出力:

```
{
    "certificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/66a415ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a18bd568eb92",
    "certificatePem": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIDWTCAkGgAwIBATgIUCgq6EGqou6zFqWgIZRndgQEFW+gwDQYJKoZIhvc...KdGewQS\n-----END
 CERTIFICATE-----\n",
    "keyPair": {
        "PublicKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----
\nMIIBIjANBzrqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAqKpRgnn6yq26U3y...wIDAQAB\n-----END
 PUBLIC KEY-----\n",
        "PrivateKey": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
\nMIIEowIABAKCAQEAqKpRgnn6yq26U3yt5YFZquyukfRjbMXDcNOK4rMCxDR...fvY4+te\n-----END
 RSA PRIVATE KEY-----\n"
    },
    "certificateId":
 "66a415ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a18bd568eb92"
```

```
}
```

iot および greengrass アクションを許可する AWS IoT ポリシーを作成します。簡単にするために、次のポリシーではすべてのリソースに対するアクションが許可されていますが、ポリシーはより制限的になる可能性があります。

```
aws iot create-policy \
    --policy-name "GG_Devices" \
    --policy-document "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect
\":\"Allow\",\"Action\":[\"iot:Publish\",\"iot:Subscribe\",\"iot:Connect
\",\"iot:Receive\"],\"Resource\":[\"*\"]},{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":
[\"iot:GetThingShadow\",\"iot:UpdateThingShadow\",\"iot:DeleteThingShadow\"],
\"Resource\":[\"*\"]},{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":[\"greengrass:*\"],\"Resource
\":[\"*\"]}]}"
```

出力:

```
{
    "policyName": "GG_Devices",
    "policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:policy/GG_Devices",
    "policyDocument": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect
\":\"Allow\",\"Action\":[\"iot:Publish\",\"iot:Subscribe\",\"iot:Connect
\",\"iot:Receive\"],\"Resource\":[\"*\"]},{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":
[\"iot:GetThingShadow\",\"iot:UpdateThingShadow\",\"iot:DeleteThingShadow\"],
\"Resource\":[\"*\"]},{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":[\"greengrass:*\"],\"Resource
\":[\"*\"]}]}",
    "policyVersionId": "1"
}
```

ポリシーを証明書にアタッチします。

```
aws iot attach-policy \
    --policy-name "GG_Devices" \
    --target "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/66a415ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a18bd568eb92"
```

モノを証明書にアタッチします

```
aws iot attach-thing-principal \
    --thing-name "InteriorTherm" \
```

```
    --principal "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/66a415ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a18bd568eb92"
```

上記のように IoT モノを作成して設定したら、次の例の最初の 2 つのコマンドから ThingArn と CertificateArn を使用します。

```
aws greengrass create-device-definition \
    --name "Sensors" \
    --initial-version "{\"Devices\":[{\"Id\":\"InteriorTherm
\",\"ThingArn\":\"arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/
InteriorTherm\",\"CertificateArn\":\"arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/66a415ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a18bd568eb92\",
\"SyncShadow\":true},{\"Id\":\"ExteriorTherm\",\"ThingArn\":\"arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:thing/ExteriorTherm\",\"CertificateArn\":\"arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/6c52ce1b47bde88a637e9ccdd45fe4e4c2c0a75a6866f8f63d980ee22fa51e02\",
\"SyncShadow\":true}]}"
```

出力:

```
{
    "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/devices/f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd/
versions/3b5cc510-58c1-44b5-9d98-4ad858ffa795",
    "Name": "Sensors",
    "LastUpdatedTimestamp": "2019-09-11T00:11:06.197Z",
    "LatestVersion": "3b5cc510-58c1-44b5-9d98-4ad858ffa795",
    "CreationTimestamp": "2019-09-11T00:11:06.197Z",
    "Id": "f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd",
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
devices/f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDeviceDefinition」を参照してください。

### create-function-definition-version

次のコード例は、create-function-definition-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

関数定義のバージョンを作成するには

次の create-function-definition-version の例では、指定された関数定義の新しいバージョンを作成します。このバージョンは、ID が Hello-World-function の単一の関数を指定し、ファイルシステムへのアクセスを許可し、最大メモリサイズとタイムアウト期間を指定します。

```
aws greengrass create-function-definition-version \
    --cli-input-json "{\"FunctionDefinitionId\": \"e626e8c9-3b8f-4bf3-9cdc-
d26ecdeb9fa3\",\"Functions\": [{\"Id\": \"Hello-World-function\", \"FunctionArn\":
 \""arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:Greengrass_HelloWorld_Counter:gghw-alias"\",
\"FunctionConfiguration\": {\"Environment\": {\"AccessSysfs\": true},\"Executable\":
 \"greengrassHelloWorldCounter.function_handler\",\"MemorySize\": 16000,\"Pinned\":
 false,\"Timeout\": 25}}]}"
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/functions/e626e8c9-3b8f-4bf3-9cdc-d26ecdeb9fa3/
versions/74abd1cc-637e-4abe-8684-9a67890f4043",
    "CreationTimestamp": "2019-06-25T22:03:43.376Z",
    "Id": "e626e8c9-3b8f-4bf3-9cdc-d26ecdeb9fa3",
    "Version": "74abd1cc-637e-4abe-8684-9a67890f4043"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateFunctionDefinitionVersion」を参照してください。

### create-function-definition

次のコード例は、create-function-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Lambda 関数定義を作成するには

次の create-function-definition の例では、Lambda 関数のリスト (この場合は、TempMonitorFunction という名前の 1 つの関数のみのリスト) とそれらの設定を指定して、Lambda 関数定義と初期バージョンを作成します。関数定義を作成する前に、Lambda 関数 ARN が必要です。関数とそのエイリアスを作成するには、Lambda の create-function コマンドと publish-version コマンドを使用します。Lambda の create-function コマンドに

は実行ロールの ARN が必要ですが、アクセス許可は Greengrass グループロールで指定されているため、AWS IoT Greengrass はそのロールを使用しません。IAM `create-role` コマンドを使用して空のロールを作成し、Lambda の `create-function` で使用する ARN を取得するか、既存の実行ロールを使用できます。

```
aws greengrass create-function-definition \
    --name MyGreengrassFunctions \
    --initial-version "{\"Functions\": [{\"Id\": \"TempMonitorFunction\",
 \"FunctionArn\": \"arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:TempMonitor:GG_TempMonitor\", \"FunctionConfiguration
\": {\"Executable\": \"temp_monitor.function_handler\", \"MemorySize\": 16000,
\"Timeout\": 5}}]}"
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
functions/3b0d0080-87e7-48c6-b182-503ec743a08b",
    "CreationTimestamp": "2019-06-19T22:24:44.585Z",
    "Id": "3b0d0080-87e7-48c6-b182-503ec743a08b",
    "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-19T22:24:44.585Z",
    "LatestVersion": "67f918b9-efb4-40b0-b87c-de8c9faf085b",
    "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/functions/3b0d0080-87e7-48c6-b182-503ec743a08b/versions/67f918b9-
efb4-40b0-b87c-de8c9faf085b",
    "Name": "MyGreengrassFunctions"
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「AWS コマンドラインインターフェイスを使用してローカルリソースアクセスを設定する方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateFunctionDefinition」を参照してください。

### `create-group-certificate-authority`

次のコード例は、`create-group-certificate-authority` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グループの認証局 (CA) を作成するには

次の create-group-certificate-authority の例では、指定されたグループの CA を作成またはローテーションします。

```
aws greengrass create-group-certificate-authority \
    --group-id "8eaadd72-ce4b-4f15-892a-0cc4f3a343f1"
```

出力:

```
{
    "GroupCertificateAuthorityArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/groups/8eaadd72-ce4b-4f15-892a-0cc4f3a343f1/certificateauthorities/
d31630d674c4437f6c5dbc0dca56312a902171ce2d086c38e509c8EXAMPLEcc5"
}
```

グループの詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「AWS IoT Greengrass セキュリティ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateGroupCertificateAuthority」を参照してください。

### create-group-version

次のコード例は、create-group-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Greengrass グループのバージョンを作成するには

次の create-group-version の例では、グループバージョンを作成し、指定したグループに関連付けます。バージョンは、このグループバージョンに含めるエンティティを含むコア、リソース、コネクタ、関数、サブスクリプションバージョンを参照します。グループバージョンを作成する前に、これらのエンティティを作成する必要があります。

初期バージョンでリソース定義を作成するには、create-resource-definition コマンドを使用します。初期バージョンでコネクタ定義を作成するには、create-connector-definition を使用します。初期バージョンで関数定義を作成するには、create-function-definition を使用します。初期バージョンでサブスクリプション定義を作成するには、create-subscription-definition を使用します。初期コア定義バージョンの ARN を取得するには、get-group-version コマンドを使用し、最新のグループバージョンの ID を指定します。

```
aws greengrass create-group-version \
    --group-id "ce2e7d01-3240-4c24-b8e6-f6f6e7a9eeca" \
    --core-definition-version-arn "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/cores/6a630442-8708-4838-ad36-eb98849d975e/
versions/6c87151b-1fb4-4cb2-8b31-6ee715d8f8ba" \
    --resource-definition-version-arn "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/resources/c8bb9ebc-c3fd-40a4-9c6a-568d75569d38/versions/
a5f94d0b-f6bc-40f4-bb78-7a1c5fe13ba1" \
    --connector-definition-version-arn "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/connectors/55d0052b-0d7d-44d6-b56f-21867215e118/
versions/78a3331b-895d-489b-8823-17b4f9f418a0" \
    --function-definition-version-arn "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/functions/3b0d0080-87e7-48c6-b182-503ec743a08b/
versions/67f918b9-efb4-40b0-b87c-de8c9faf085b" \
    --subscription-definition-version-arn "arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:/greengrass/definition/subscriptions/9d611d57-5d5d-44bd-a3b4-
feccbdd69112/versions/aa645c47-ac90-420d-9091-8c7ffa4f103f"
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/groups/
ce2e7d01-3240-4c24-b8e6-f6f6e7a9eeca/versions/e10b0459-4345-4a09-88a4-1af1f5d34638",
    "CreationTimestamp": "2019-06-20T18:42:47.020Z",
    "Id": "ce2e7d01-3240-4c24-b8e6-f6f6e7a9eeca",
    "Version": "e10b0459-4345-4a09-88a4-1af1f5d34638"
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「AWSIoT Greengrass グループオブジェクトモデルの概要」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateGroupVersion」を参照してください。

### `create-group`

次のコード例は、`create-group` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Greeengrass グループを作成するには

次の create-group の例では、cli-created-group という名前のグループが作成されます。

```
aws greengrass create-group \
    --name cli-created-group
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
groups/4e22bd92-898c-436b-ade5-434d883ff749",
    "CreationTimestamp": "2019-06-25T18:07:17.688Z",
    "Id": "4e22bd92-898c-436b-ade5-434d883ff749",
    "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-25T18:07:17.688Z",
    "Name": "cli-created-group"
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「AWSIoT Greengrass グループオブジェクトモデルの概要」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateGroup」を参照してください。

### create-logger-definition-version

次のコード例は、create-logger-definition-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロガー定義バージョンを作成するには

次の create-logger-definition-version の例では、ロガー定義バージョンを作成し、ロガー定義に関連付けます。バージョンは、1) コアデバイスのファイルシステム上のシステムコンポーネントログ、2) コアデバイスのファイルシステム上のユーザー定義 Lambda 関数ログ、3) Amazon CloudWatch Logs 内のシステムコンポーネントログ、および 4) Amazon CloudWatch Logs 内のユーザー定義 Lambda 関数ログの 4 つのログ記録設定を定義します。注: CloudWatch Logs 統合の場合、グループロールは適切なアクセス許可を付与する必要があります。

```
aws greengrass create-logger-definition-version \
    --logger-definition-id "a454b62a-5d56-4ca9-bdc4-8254e1662cb0" \
    --loggers "[{\"Id\":\"1\",\"Component\":\"GreengrassSystem\",\"Level\":\"ERROR
\",\"Space\":10240,\"Type\":\"FileSystem\"},{\"Id\":\"2\",\"Component\":\"Lambda
```

```
\",\"Level\":\"INFO\",\"Space\":10240,\"Type\":\"FileSystem\"},{\"Id\":\"3\",
\"Component\":\"GreengrassSystem\",\"Level\":\"WARN\",\"Type\":\"AWSCloudWatch\"},
{\"Id\":\"4\",\"Component\":\"Lambda\",\"Level\":\"INFO\",\"Type\":\"AWSCloudWatch
\"}]"
```

出力:

```
{
 "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/loggers/
a454b62a-5d56-4ca9-bdc4-8254e1662cb0/versions/49aedb1e-01a3-4d39-9871-3a052573f1ea",
 "Version": "49aedb1e-01a3-4d39-9871-3a052573f1ea",
 "CreationTimestamp": "2019-07-24T00:04:48.523Z",
 "Id": "a454b62a-5d56-4ca9-bdc4-8254e1662cb0"
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「AWS IoT Greengrass ログでのモニタリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateLoggerDefinitionVersion」を参照してください。

### create-logger-definition

次のコード例は、create-logger-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロガー定義を作成するには

次の create-logger-definition の例では、初期ロガー定義バージョンを含むロガー定義を作成します。初期バージョンは、1) コアデバイスのファイルシステム上のシステムコンポーネントログ、2) コアデバイスのファイルシステム上のユーザー定義の Lambda 関数ログ、および 3) Amazon CloudWatch Logs のユーザー定義の Lambda 関数ログの 3 つのログ記録設定を定義します。注: CloudWatch Logs 統合の場合、グループロールは適切なアクセス許可を付与する必要があります。

```
aws greengrass create-logger-definition \
    --name "LoggingConfigs" \
    --initial-version "{\"Loggers\":[{\"Id\":\"1\",\"Component\":\"GreengrassSystem
\",\"Level\":\"ERROR\",\"Space\":10240,\"Type\":\"FileSystem\"},{\"Id\":
\"2\",\"Component\":\"Lambda\",\"Level\":\"INFO\",\"Space\":10240,\"Type\":
```

```
\"FileSystem\"},{\"Id\":\"3\",\"Component\":\"Lambda\",\"Level\":\"INFO\",\"Type\":
\"AWSCloudWatch\"}]}"
```

出力:

```
{
    "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/loggers/a454b62a-5d56-4ca9-bdc4-8254e1662cb0/versions/de1d9854-1588-4525-
b25e-b378f60f2322",
    "Name": "LoggingConfigs",
    "LastUpdatedTimestamp": "2019-07-23T23:52:17.165Z",
    "LatestVersion": "de1d9854-1588-4525-b25e-b378f60f2322",
    "CreationTimestamp": "2019-07-23T23:52:17.165Z",
    "Id": "a454b62a-5d56-4ca9-bdc4-8254e1662cb0",
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
loggers/a454b62a-5d56-4ca9-bdc4-8254e1662cb0"
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「AWS IoT Greengrass ログでのモニタリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateLoggerDefinition」を参照してください。

### create-resource-definition-version

次のコード例は、create-resource-definition-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソース定義のバージョンを作成するには

次の create-resource-definition-version の例では、TwilioAuthToken の新しいバージョンを作成します。

```
aws greengrass create-resource-definition-version \
    --resource-definition-id "c8bb9ebc-c3fd-40a4-9c6a-568d75569d38" \
    --resources "[{\"Id\": \"TwilioAuthToken\",\"Name\": \"MyTwilioAuthToken
\",\"ResourceDataContainer\": {\"SecretsManagerSecretResourceData\": {\"ARN\":
 \"arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:greengrass-TwilioAuthToken-
ntSlp6\"}}}]"
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
resources/c8bb9ebc-c3fd-40a4-9c6a-568d75569d38/versions/b3bcada0-5fb6-42df-
bf0b-1ee4f15e769e",
    "CreationTimestamp": "2019-06-24T21:17:25.623Z",
    "Id": "c8bb9ebc-c3fd-40a4-9c6a-568d75569d38",
    "Version": "b3bcada0-5fb6-42df-bf0b-1ee4f15e769e"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateResourceDefinitionVersion」を参照してください。

### create-resource-definition

次のコード例は、create-resource-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソース定義を作成するには

次の create-resource-definition の例では、Greengrass グループで使用するリソースのリストを含むリソース定義を作成します。この例では、リソースのリストを提供することで、リソース定義の初期バージョンが含まれます。このリストには、Twilio 認証トークンのリソースが 1 つと AWS Secrets Manager に保存されているシークレットの ARN が含まれます。リソース定義を作成する前に、シークレットを作成する必要があります。

```
aws greengrass create-resource-definition \
    --name MyGreengrassResources \
    --initial-version "{\"Resources\": [{\"Id\": \"TwilioAuthToken
\",\"Name\": \"MyTwilioAuthToken\",\"ResourceDataContainer\":
 {\"SecretsManagerSecretResourceData\": {\"ARN\": \"arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:greengrass-TwilioAuthToken-ntSlp6\"}}}]}"
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
resources/c8bb9ebc-c3fd-40a4-9c6a-568d75569d38",
    "CreationTimestamp": "2019-06-19T21:51:28.212Z",
```

```
    "Id": "c8bb9ebc-c3fd-40a4-9c6a-568d75569d38",
    "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-19T21:51:28.212Z",
    "LatestVersion": "a5f94d0b-f6bc-40f4-bb78-7a1c5fe13ba1",
    "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/resources/c8bb9ebc-c3fd-40a4-9c6a-568d75569d38/versions/a5f94d0b-
f6bc-40f4-bb78-7a1c5fe13ba1",
    "Name": "MyGreengrassResources"
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「AWS コマンドラインインターフェイスを使用してローカルリソースアクセスを設定する方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateResourceDefinition」を参照してください。

### create-software-update-job

次のコード例は、create-software-update-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コアのソフトウェア更新ジョブを作成するには

次の create-software-update-job の例では、無線通信 (OTA) 更新ジョブを作成し、名前が MyFirstGroup_Core のコアで AWS IoT Greengrass Core ソフトウェアを更新します。このコマンドには、Amazon S3 のソフトウェア更新パッケージへのアクセスを許可し、信頼できるエンティティとして iot.amazonaws.com を含む IAM ロールが必要です。

```
aws greengrass create-software-update-job \
    --update-targets-architecture armv7l \
    --update-targets [\"arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyFirstGroup_Core
\"] \
    --update-targets-operating-system raspbian \
    --software-to-update core \
    --s3-url-signer-role arn:aws:iam::123456789012:role/OTA_signer_role \
    --update-agent-log-level WARN
```

出力:

```
{
    "IotJobId": "GreengrassUpdateJob_30b353e3-3af7-4786-be25-4c446663c09e",
```

```
    "IotJobArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:job/
GreengrassUpdateJob_30b353e3-3af7-4786-be25-4c446663c09e",
    "PlatformSoftwareVersion": "1.9.3"
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「AWS IoT Greengrass コアソフトウェアの OTA 更新」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateSoftwareUpdateJob」を参照してください。

### create-subscription-definition-version

次のコード例は、create-subscription-definition-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サブスクリプションの定義の新しいバージョンを作成するには

次の create-subscription-definition-version の例では、トリガー通知、温度入力、出力ステータスの 3 つのサブスクリプションを含むサブスクリプション定義の新しいバージョンを作成します。

```
aws greengrass create-subscription-definition-version \
    --subscription-definition-id "9d611d57-5d5d-44bd-a3b4-feccbdd69112" \
    --subscriptions "[{\"Id\": \"TriggerNotification\", \"Source\":
 \"arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:TempMonitor:GG_TempMonitor
\", \"Subject\": \"twilio/txt\", \"Target\": \"arn:aws:greengrass:us-west-2::/
connectors/TwilioNotifications/versions/1\"},{\"Id\": \"TemperatureInput\", \"Source
\": \"cloud\", \"Subject\": \"temperature/input\", \"Target\": \"arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:TempMonitor:GG_TempMonitor\"},{\"Id\": \"OutputStatus
\", \"Source\": \"arn:aws:greengrass:us-west-2::/connectors/TwilioNotifications/
versions/1\", \"Subject\": \"twilio/message/status\", \"Target\": \"cloud\"}]"
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
subscriptions/9d611d57-5d5d-44bd-a3b4-feccbdd69112/versions/7b65dfae-50b6-4d0f-
b3e0-27728bfb0620",
```

```
    "CreationTimestamp": "2019-06-24T21:21:33.837Z",
    "Id": "9d611d57-5d5d-44bd-a3b4-feccbdd69112",
    "Version": "7b65dfae-50b6-4d0f-b3e0-27728bfb0620"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateSubscriptionDefinitionVersion」を参照してください。

### create-subscription-definition

次のコード例は、create-subscription-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サブスクリプション定義を作成するには

次の create-subscription-definition の例では、サブスクリプション定義を作成し、その初期バージョンを指定します。初期バージョンには 3 つのサブスクリプションが含まれています。1 つはコネクタがサブスクライブする MQTT トピックのサブスクリプション、もう 1 つは関数が AWS IoT から温度測定値を受信できるようにするサブスクリプション、そして残りの 1 つは AWS IoT がコネクタからステータス情報を受信できるようにするサブスクリプションです。この例では、Lambda の create-alias コマンドを使用して以前に作成された Lambda 関数エイリアスの ARN を示します。

```
aws greengrass create-subscription-definition \
    --initial-version "{\"Subscriptions\": [{\"Id\":
 \"TriggerNotification\", \"Source\": \"arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:TempMonitor:GG_TempMonitor\", \"Subject\":
 \"twilio/txt\", \"Target\": \"arn:aws:greengrass:us-west-2::/connectors/
TwilioNotifications/versions/1\"},{\"Id\": \"TemperatureInput\", \"Source\":
 \"cloud\", \"Subject\": \"temperature/input\", \"Target\": \"arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:TempMonitor:GG_TempMonitor\"},{\"Id\": \"OutputStatus
\", \"Source\": \"arn:aws:greengrass:us-west-2::/connectors/TwilioNotifications/
versions/1\", \"Subject\": \"twilio/message/status\", \"Target\": \"cloud\"}]}"
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
subscriptions/9d611d57-5d5d-44bd-a3b4-feccbdd69112",
    "CreationTimestamp": "2019-06-19T22:34:26.677Z",
```

```
    "Id": "9d611d57-5d5d-44bd-a3b4-feccbdd69112",
    "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-19T22:34:26.677Z",
    "LatestVersion": "aa645c47-ac90-420d-9091-8c7ffa4f103f",
    "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/subscriptions/9d611d57-5d5d-44bd-a3b4-feccbdd69112/versions/aa645c47-
ac90-420d-9091-8c7ffa4f103f"
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「コネクタの開始方法 (CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateSubscriptionDefinition」を参照してください。

### delete-connector-definition

次のコード例は、delete-connector-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コネクタ定義を削除するには

次の delete-connector-definition の例では、指定された Greengrass コネクタ定義を削除します。グループが使用するコネクタ定義を削除すると、そのグループは正常にデプロイされません。

```
aws greengrass delete-connector-definition \
    --connector-definition-id "b5c4ebfd-f672-49a3-83cd-31c7216a7bb8"
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteConnectorDefinition」を参照してください。

### delete-core-definition

次のコード例は、delete-core-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コア定義を削除するには

次の delete-core-definition の例では、すべてのバージョンを含む、指定された Greengrass コア定義を削除します。Greengrass グループに関連付けられているコアを削除すると、そのグループは正常にデプロイされません。

```
aws greengrass delete-core-definition \
    --core-definition-id "ff36cc5f-9f98-4994-b468-9d9b6dc52abd"
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteCoreDefinition」を参照してください。

### delete-device-definition

次のコード例は、delete-device-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デバイス定義を削除するには

次の delete-device-definition の例では、すべてのバージョンを含む、指定されたデバイス定義を削除します。グループバージョンで使用されるデバイス定義バージョンを削除すると、グループバージョンが正常にデプロイされません。

```
aws greengrass delete-device-definition \
    --device-definition-id "f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd"
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDeviceDefinition」を参照してください。

### delete-function-definition

次のコード例は、delete-function-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

関数定義を削除するには

次の delete-function-definition の例では、指定された Greengrass 関数定義を削除します。グループが使用する関数定義を削除すると、そのグループは正常にデプロイされません。

```
aws greengrass delete-function-definition \
    --function-definition-id "fd4b906a-dff3-4c1b-96eb-52ebfcfac06a"
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteFunctionDefinition」を参照してください。

### delete-group

次のコード例は、delete-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グループを削除するには

次の delete-group の例は、指定された Greengrass グループを削除します。

```
aws greengrass delete-group \
    --group-id "4e22bd92-898c-436b-ade5-434d883ff749"
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteGroup」を参照してください。

### delete-logger-definition

次のコード例は、delete-logger-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロガー定義を削除するには

次の delete-logger-definition の例では、すべてのロガー定義バージョンを含む、指定されたロガー定義を削除します。グループバージョンで使用されるロガー定義バージョンを削除すると、グループバージョンは正常にデプロイされません。

```
aws greengrass delete-logger-definition \
    --logger-definition-id "a454b62a-5d56-4ca9-bdc4-8254e1662cb0"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「AWS IoT Greengrass ログでのモニタリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteLoggerDefinition」を参照してください。

### delete-resource-definition

次のコード例は、delete-resource-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソース定義を削除するには

次の delete-resource-definition の例では、すべてのリソースバージョンを含む、指定されたリソース定義を削除します。グループが使用するリソース定義を削除すると、そのグループは正常にデプロイされません。

```
aws greengrass delete-resource-definition \
    --resource-definition-id "ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658"
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteResourceDefinition」を参照してください。

### delete-subscription-definition

次のコード例は、delete-subscription-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サブスクリプション定義を削除するには

次の delete-subscription-definition の例では、指定された Greengrass サブスクリプション定義を削除します。グループで使用されているサブスクリプションを削除すると、そのグループは正常にデプロイされません。

```
aws greengrass delete-subscription-definition \
```

```
    --subscription-definition-id "cd6f1c37-d9a4-4e90-be94-01a7404f5967"
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteSubscriptionDefinition」を参照してください。

### disassociate-role-from-group

次のコード例は、disassociate-role-from-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Greengrass グループからロールの関連付けを解除するには

次の disassociate-role-from-group の例では、指定された Greengrass グループから IAM ロールの関連付けを解除します。

```
aws greengrass disassociate-role-from-group \
    --group-id 2494ee3f-7f8a-4e92-a78b-d205f808b84b
```

出力:

```
{
    "DisassociatedAt": "2019-09-10T20:05:49Z"
}
```

グループの詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「グループロールを設定する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateRoleFromGroup」を参照してください。

### disassociate-service-role-from-account

次のコード例は、disassociate-service-role-from-account を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS アカウントからサービスロールの関連付けを解除するには

次の disassociate-service-role-from-account の例では、AWS アカウントに関連付けられているサービスロールを削除します。どの AWS リージョンでもサービスロールを使用していない場合は、delete-role-policy コマンドを使用してロールから AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy マネージドポリシーをデタッチし、delete-role コマンドを使用してロールを削除します。

```
aws greengrass disassociate-service-role-from-account
```

出力:

```
{
    "DisassociatedAt": "2019-06-25T22:12:55Z"
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「Greengrass サービスロール」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateServiceRoleFromAccount」を参照してください。

### get-associated-role

次のコード例は、get-associated-role を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Greengrass グループに関連付けられたロールを取得するには

次の get-associated-role の例では、指定された Greengrass グループに関連付けられている IAM ロールを取得します。グループロールは、ローカルの Lambda 関数とコネクタが AWS サービスにアクセスするために使用します。

```
aws greengrass get-associated-role \
    --group-id 2494ee3f-7f8a-4e92-a78b-d205f808b84b
```

出力:

```
{
    "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/GG-Group-Role",
    "AssociatedAt": "2019-09-10T20:03:30Z"
```

```
}
```

グループの詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「グループロールを設定する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAssociatedRole」を参照してください。

### get-bulk-deployment-status

次のコード例は、get-bulk-deployment-status を使用する方法を示しています。

AWS CLI

一括デプロイのステータスを確認するには

次の get-bulk-deployment-status の例では、指定された一括デプロイオペレーションのステータス情報を取得します。この例では、デプロイするグループを指定したファイルの入力レコードが無効です。

```
aws greengrass get-bulk-deployment-status \
    --bulk-deployment-id "870fb41b-6288-4e0c-bc76-a7ba4b4d3267"
```

出力:

```
{
    "BulkDeploymentMetrics": {
        "InvalidInputRecords": 1,
        "RecordsProcessed": 1,
        "RetryAttempts": 0
    },
    "BulkDeploymentStatus": "Completed",
    "CreatedAt": "2019-06-25T16:11:33.265Z",
    "tags": {}
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「グループの一括デプロイを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetBulkDeploymentStatus」を参照してください。

### get-connectivity-info

次のコード例は、get-connectivity-info を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Greengrass コアの接続情報を取得するには

次の get-connectivity-info の例は、デバイスが指定された Greengrass コアへの接続に使用できるエンドポイントを示しています。接続情報は、IP アドレスまたはドメイン名のリストで、対応するポート番号とオプションのカスタマー定義メタデータが含まれます。

```
aws greengrass get-connectivity-info \
    --thing-name "MyGroup_Core"
```

出力:

```
{
    "ConnectivityInfo": [
        {
            "Metadata": "",
            "PortNumber": 8883,
            "HostAddress": "127.0.0.1",
            "Id": "AUTOIP_127.0.0.1_0"
        },
        {
            "Metadata": "",
            "PortNumber": 8883,
            "HostAddress": "192.168.1.3",
            "Id": "AUTOIP_192.168.1.3_1"
        },
        {
            "Metadata": "",
            "PortNumber": 8883,
            "HostAddress": "::1",
            "Id": "AUTOIP_::1_2"
        },
        {
            "Metadata": "",
            "PortNumber": 8883,
            "HostAddress": "fe80::1e69:ed93:f5b:f6d",
            "Id": "AUTOIP_fe80::1e69:ed93:f5b:f6d_3"
        }
```

```
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetConnectivityInfo」を参照してください。

### get-connector-definition-version

次の例は、get-connector-definition-version を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

コネクタ定義の特定のバージョンに関する情報を取得するには

次の get-connector-definition-version の例では、指定されたコネクタ定義の指定されたバージョンに関する情報を取得します。コネクタ定義のすべてのバージョンの ID を取得するには、list-connector-definition-versions コマンドを使用します。コネクタ定義に追加された最新バージョンの ID を取得するには、get-connector-definition コマンドを使用して LatestVersion プロパティを確認します。

```
aws greengrass get-connector-definition-version \
    --connector-definition-id "b5c4ebfd-f672-49a3-83cd-31c7216a7bb8" \
    --connector-definition-version-id "63c57963-c7c2-4a26-a7e2-7bf478ea2623"
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
connectors/b5c4ebfd-f672-49a3-83cd-31c7216a7bb8/versions/63c57963-c7c2-4a26-
a7e2-7bf478ea2623",
    "CreationTimestamp": "2019-06-19T19:30:01.300Z",
    "Definition": {
        "Connectors": [
            {
                "ConnectorArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2::/connectors/SNS/
versions/1",
                "Id": "MySNSConnector",
                "Parameters": {
                    "DefaultSNSArn": "arn:aws:sns:us-
west-2:123456789012:GGConnectorTopic"
                }
```

```
            }
        ]
    },
    "Id": "b5c4ebfd-f672-49a3-83cd-31c7216a7bb8",
    "Version": "63c57963-c7c2-4a26-a7e2-7bf478ea2623"
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「Greengrass コネクタを使用したサービスおよびプロトコルとの統合」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetConnectorDefinitionVersion」を参照してください。

### get-connector-definition

次のコード例は、get-connector-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コネクタ定義に関する情報を取得するには

次の get-connector-definition の例では、指定されたコネクタ定義に関する情報を取得します。コネクタ定義の ID を取得するには、list-connector-definitions コマンドを使用します。

```
aws greengrass get-connector-definition \
    --connector-definition-id "b5c4ebfd-f672-49a3-83cd-31c7216a7bb8"
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
connectors/b5c4ebfd-f672-49a3-83cd-31c7216a7bb8",
    "CreationTimestamp": "2019-06-19T19:30:01.300Z",
    "Id": "b5c4ebfd-f672-49a3-83cd-31c7216a7bb8",
    "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-19T19:30:01.300Z",
    "LatestVersion": "63c57963-c7c2-4a26-a7e2-7bf478ea2623",
    "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/connectors/b5c4ebfd-f672-49a3-83cd-31c7216a7bb8/versions/63c57963-
c7c2-4a26-a7e2-7bf478ea2623",
    "Name": "MySNSConnector",
    "tags": {}
```

```
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「Greengrass コネクタを使用したサービスおよびプロトコルとの統合」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetConnectorDefinition」を参照してください。

### get-core-definition-version

次のコード例は、get-core-definition-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Greengrass コア定義の特定のバージョンに関する詳細を取得するには

次の get-core-definition-version の例では、指定されたコア定義の指定されたバージョンに関する情報を取得します。コア定義のすべてのバージョンの ID を取得するには、list-core-definition-versions コマンドを使用します。コア定義に追加された最後のバージョンの ID を取得するには、get-core-definition コマンドを使用して LatestVersion プロパティを確認します。

```
aws greengrass get-core-definition-version \
    --core-definition-id "c906ed39-a1e3-4822-a981-7b9bd57b4b46"  \
    --core-definition-version-id "42aeeac3-fd9d-4312-a8fd-ffa9404a20e0"
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/cores/
c906ed39-a1e3-4822-a981-7b9bd57b4b46/versions/42aeeac3-fd9d-4312-a8fd-ffa9404a20e0",
    "CreationTimestamp": "2019-06-18T16:21:21.351Z",
    "Definition": {
        "Cores": [
            {
                "CertificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/928dea7b82331b47c3ff77b0e763fc5e64e2f7c884e6ef391baed9b6b8e21b45",
                "Id": "1a39aac7-0885-4417-91f6-23e4cea6c511",
                "SyncShadow": false,
                "ThingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/
GGGroup4Pi3_Core"
```

```
            }
        ]
    },
    "Id": "c906ed39-a1e3-4822-a981-7b9bd57b4b46",
    "Version": "42aeeac3-fd9d-4312-a8fd-ffa9404a20e0"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetCoreDefinitionVersion」を参照してください。

### get-core-definition

次のコード例は、get-core-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Greengrass コア定義の詳細を取得するには

次の get-core-definition の例は、指定されたコア定義に関する情報を取得します。コア定義の ID を取得するには、list-core-definitions コマンドを使用します。

```
aws greengrass get-core-definition \
    --core-definition-id "c906ed39-a1e3-4822-a981-7b9bd57b4b46"
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
cores/237d6916-27cf-457f-ba0c-e86cfb5d25cd",
    "CreationTimestamp": "2018-10-18T04:47:06.721Z",
    "Id": "237d6916-27cf-457f-ba0c-e86cfb5d25cd",
    "LastUpdatedTimestamp": "2018-10-18T04:47:06.721Z",
    "LatestVersion": "bd2cd6d4-2bc5-468a-8962-39e071e34b68",
    "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/cores/237d6916-27cf-457f-ba0c-e86cfb5d25cd/versions/
bd2cd6d4-2bc5-468a-8962-39e071e34b68",
    "tags": {}
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetCoreDefinition」を参照してください。

### get-deployment-status

次のコード例は、get-deployment-status を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デプロイのステータスを取得するには

次の get-deployment-status の例では、指定された Greengrass グループの指定されたデプロイのステータスを取得します。デプロイ ID を取得するには、list-deployments コマンドを使用してグループ ID を指定します。

```
aws greengrass get-deployment-status \
    --group-id "1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731" \
    --deployment-id "1065b8a0-812b-4f21-9d5d-e89b232a530f"
```

出力:

```
{
    "DeploymentStatus": "Success",
    "DeploymentType": "NewDeployment",
    "UpdatedAt": "2019-06-18T17:04:44.761Z"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDeploymentStatus」を参照してください。

### get-device-definition-version

次のコード例は、get-device-definition-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デバイス定義バージョンを取得するには

次の get-device-definition-version 例では、指定されたデバイス定義の指定されたバージョンに関する情報を取得します。デバイス定義のすべてのバージョンの ID を取得するには、 list-device-definition-versions コマンドを使用します。デバイス定義に追加された最新バージョンの ID を取得するには、get-device-definition コマンドを使用して LatestVersion プロパティを確認します。

```
aws greengrass get-device-definition-version \
    --device-definition-id "f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd" \
    --device-definition-version-id "83c13984-6fed-447e-84d5-5b8aa45d5f71"
```

出力:

```
{
    "Definition": {
        "Devices": [
            {
                "CertificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/6c52ce1b47bde88a637e9ccdd45fe4e4c2c0a75a6866f8f63d980ee22fa51e02",
                "ThingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/
ExteriorTherm",
                "SyncShadow": true,
                "Id": "ExteriorTherm"
            },
            {
                "CertificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/66a415ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a18bd568eb92",
                "ThingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/
InteriorTherm",
                "SyncShadow": true,
                "Id": "InteriorTherm"
            }
        ]
    },
    "Version": "83c13984-6fed-447e-84d5-5b8aa45d5f71",
    "CreationTimestamp": "2019-09-11T00:15:09.838Z",
    "Id": "f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd",
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/devices/f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd/
versions/83c13984-6fed-447e-84d5-5b8aa45d5f71"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDeviceDefinitionVersion」を参照してください。

### get-device-definition

次のコード例は、get-device-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デバイス定義を取得するには

次の get-device-definition の例は、指定されたデバイス定義に関する情報を取得します。デバイス定義の ID を取得するには、list-device-definitions コマンドを使用します。

```
aws greengrass get-device-definition \
    --device-definition-id "f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd"
```

出力:

```
{
    "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/devices/f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd/
versions/83c13984-6fed-447e-84d5-5b8aa45d5f71",
    "Name": "TemperatureSensors",
    "tags": {},
    "LastUpdatedTimestamp": "2019-09-11T00:19:03.698Z",
    "LatestVersion": "83c13984-6fed-447e-84d5-5b8aa45d5f71",
    "CreationTimestamp": "2019-09-11T00:11:06.197Z",
    "Id": "f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd",
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
devices/f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDeviceDefinition」を参照してください。

### get-function-definition-version

次のコード例は、get-function-definition-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Lambda 関数の特定のバージョンに関する詳細を取得するには

次の get-function-definition-version は、指定された関数定義の指定されたバージョンに関する情報を取得します。関数定義のすべてのバージョンの ID を取得するには、list-function-definition-versions コマンドを使用します。関数定義に追加された最

新バージョンの ID を取得するには、get-function-definition コマンドを使用して LatestVersion プロパティを確認します。

```
aws greengrass get-function-definition-version \
    --function-definition-id "063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85" \
    --function-definition-version-id "9748fda7-1589-4fcc-ac94-f5559e88678b"
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
functions/063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85/versions/9748fda7-1589-4fcc-ac94-
f5559e88678b",
    "CreationTimestamp": "2019-06-18T17:04:30.776Z",
    "Definition": {
        "Functions": [
            {
                "FunctionArn": "arn:aws:lambda:::function:GGIPDetector:1",
                "FunctionConfiguration": {
                    "Environment": {},
                    "MemorySize": 32768,
                    "Pinned": true,
                    "Timeout": 3
                },
                "Id": "26b69bdb-e547-46bc-9812-84ec04b6cc8c"
            },
            {
                "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:Greengrass_HelloWorld:GG_HelloWorld",
                "FunctionConfiguration": {
                    "EncodingType": "json",
                    "Environment": {
                        "Variables": {}
                    },
                    "MemorySize": 16384,
                    "Pinned": true,
                    "Timeout": 25
                },
                "Id": "384465a8-eedf-48c6-b793-4c35f7bfae9b"
            }
        ]
    },
    "Id": "063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85",
```

```
    "Version": "9748fda7-1589-4fcc-ac94-f5559e88678b"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetFunctionDefinitionVersion」を参照してください。

### get-function-definition

次のコード例は、get-function-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

関数定義を取得するには

次の get-function-definition の例は、指定された関数定義の詳細情報を表示します。関数定義の ID を取得するには、list-function-definitions コマンドを使用します。

```
aws greengrass get-function-definition \
    --function-definition-id "063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85"
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
functions/063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85",
    "CreationTimestamp": "2019-06-18T16:21:21.431Z",
    "Id": "063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85",
    "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-18T16:21:21.431Z",
    "LatestVersion": "9748fda7-1589-4fcc-ac94-f5559e88678b",
    "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/functions/063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85/
versions/9748fda7-1589-4fcc-ac94-f5559e88678b",
    "tags": {}
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetFunctionDefinition」を参照してください。

### get-group-certificate-authority

次のコード例は、get-group-certificate-authority を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Greengrass グループに関連付けられている CA を取得するには

次の `get-group-certificate-authority` の例では、指定された Greengrass グループに関連付けられている認証局 (CA) を取得します。認証機関 ID を取得するには、`list-group-certificate-authorities` コマンドを使用してグループ ID を指定します。

```
aws greengrass get-group-certificate-authority \
    --group-id "1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731" \
    --certificate-authority-
id "f0430e1736ea8ed30cc5d5de9af67a7e3586bad9ae4d89c2a44163f65fdd8cf6"
```

出力:

```
{
    "GroupCertificateAuthorityArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/groups/1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731/certificateauthorities/
f0430e1736ea8ed30cc5d5de9af67a7e3586bad9ae4d89c2a44163f65fdd8cf6",
    "GroupCertificateAuthorityId":
 "f0430e1736ea8ed30cc5d5de9af67a7e3586bad9ae4d89c2a44163f65fdd8cf6",
    "PemEncodedCertificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBWEXAMPLEGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDEXAMPLEEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAEXAMPLESBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jEXAMPLENMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0EXAMPLEBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWEXAMPLEDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWEXAMPLEgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
YXpvbi5EXAMPLE8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CEXAMPLE93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswYEXAMPLEgpE
Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKEXAMPLEAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----\n"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetGroupCertificateAuthority」を参照してください。

### get-group-certificate-configuration

次のコード例は、get-group-certificate-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Greengrass グループが使用する認証機関の設定を取得するには

次の get-group-certificate-configuration の例では、指定された Greengrass グループで使用される認証局 (CA) の設定を取得します。

```
aws greengrass get-group-certificate-configuration \
    --group-id "1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731"
```

出力:

```
{
    "CertificateAuthorityExpiryInMilliseconds": 2524607999000,
    "CertificateExpiryInMilliseconds": 604800000,
    "GroupId": "1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetGroupCertificateConfiguration」を参照してください。

### get-group-version

次のコード例は、get-group-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Greengrass グループのバージョンに関する情報を取得するには

次の get-group-version の例は、指定されたグループの指定されたバージョンに関する情報を取得します。グループのすべてのバージョンの ID を取得するには、list-group-versions コマンドを使用します。グループに最後に追加されたバージョンの ID を取得するには、get-group コマンドを使用して LatestVersion プロパティを確認します。

```
aws greengrass get-group-version \
    --group-id "1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731"  \
    --group-version-id "115136b3-cfd7-4462-b77f-8741a4b00e5e"
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
groups/1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731/versions/115136b3-cfd7-4462-
b77f-8741a4b00e5e",
    "CreationTimestamp": "2019-06-18T17:04:30.915Z",
    "Definition": {
        "CoreDefinitionVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/cores/c906ed39-a1e3-4822-a981-7b9bd57b4b46/versions/42aeeac3-
fd9d-4312-a8fd-ffa9404a20e0",
        "FunctionDefinitionVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/functions/063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85/
versions/9748fda7-1589-4fcc-ac94-f5559e88678b",
        "SubscriptionDefinitionVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:/greengrass/definition/subscriptions/70e49321-83d5-45d2-
bc09-81f4917ae152/versions/88ae8699-12ac-4663-ba3f-4d7f0519140b"
    },
    "Id": "1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731",
    "Version": "115136b3-cfd7-4462-b77f-8741a4b00e5e"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetGroupVersion」を参照してください。

### get-group

次のコード例は、get-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Greengrass グループに関する情報を取得するには

次の get-group の例では、指定された Greengrass グループに関する情報を取得します。グループの ID を取得するには、list-groups コマンドを使用します。

```
aws greengrass get-group \
    --group-id "1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731"
```

出力:

```
{
```

```
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
groups/1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731",
    "CreationTimestamp": "2019-06-18T16:21:21.457Z",
    "Id": "1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731",
    "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-18T16:21:21.457Z",
    "LatestVersion": "115136b3-cfd7-4462-b77f-8741a4b00e5e",
    "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
groups/1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731/versions/115136b3-cfd7-4462-
b77f-8741a4b00e5e",
    "Name": "GGGroup4Pi3",
    "tags": {}
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetGroup」を参照してください。

### get-logger-definition-version

次のコード例は、get-logger-definition-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロガー定義バージョンに関する情報を取得するには

次の get-logger-definition-version の例では、指定されたロガー定義の指定されたバージョンに関する情報を取得します。ロガー定義のすべてのバージョンの ID を取得するには、list-logger-definition-versions コマンドを使用します。ロガー定義に追加された最新バージョンの ID を取得するには、get-logger-definition コマンドを使用して LatestVersion プロパティを確認します。

```
aws greengrass get-logger-definition-version \
    --logger-definition-id "49eeeb66-f1d3-4e34-86e3-3617262abf23" \
    --logger-definition-version-id "5e3f6f64-a565-491e-8de0-3c0d8e0f2073"
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/loggers/49eeeb66-f1d3-4e34-86e3-3617262abf23/versions/5e3f6f64-
a565-491e-8de0-3c0d8e0f2073",
    "CreationTimestamp": "2019-05-08T16:10:13.866Z",
```

```
    "Definition": {
        "Loggers": []
    },
    "Id": "49eeeb66-f1d3-4e34-86e3-3617262abf23",
    "Version": "5e3f6f64-a565-491e-8de0-3c0d8e0f2073"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetLoggerDefinitionVersion」を参照してください。

### get-logger-definition

次のコード例は、get-logger-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロガー定義に関する情報を取得するには

次の get-logger-definition の例は、指定されたロガー定義に関する情報を取得します。ロガー定義の ID を取得するには、list-logger-definitions コマンドを使用します。

```
aws greengrass get-logger-definition \
    --logger-definition-id "49eeeb66-f1d3-4e34-86e3-3617262abf23"
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
loggers/49eeeb66-f1d3-4e34-86e3-3617262abf23",
    "CreationTimestamp": "2019-05-08T16:10:13.809Z",
    "Id": "49eeeb66-f1d3-4e34-86e3-3617262abf23",
    "LastUpdatedTimestamp": "2019-05-08T16:10:13.809Z",
    "LatestVersion": "5e3f6f64-a565-491e-8de0-3c0d8e0f2073",
    "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/loggers/49eeeb66-f1d3-4e34-86e3-3617262abf23/versions/5e3f6f64-
a565-491e-8de0-3c0d8e0f2073",
    "tags": {}
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetLoggerDefinition」を参照してください。

### get-resource-definition-version

次のコード例は、get-resource-definition-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソース定義の特定のバージョンに関する情報を取得するには

次の get-resource-definition-version の例では、指定されたリソース定義の指定されたバージョンに関する情報を取得します。リソース定義のすべてのバージョンの ID を取得するには、list-resource-definition-versions コマンドを使用します。リソース定義に追加された最新バージョンの ID を取得するには、get-resource-definition コマンドを使用して LatestVersion プロパティを確認します。

```
aws greengrass get-resource-definition-version \
    --resource-definition-id "ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658" \
    --resource-definition-version-id "26e8829a-491a-464d-9c87-664bf6f6f2be"
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/resources/ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658/
versions/26e8829a-491a-464d-9c87-664bf6f6f2be",
    "CreationTimestamp": "2019-06-19T16:40:59.392Z",
    "Definition": {
        "Resources": [
            {
                "Id": "26ff3f7b-839a-4217-9fdc-a218308b3963",
                "Name": "usb-port",
                "ResourceDataContainer": {
                    "LocalDeviceResourceData": {
                        "GroupOwnerSetting": {
                            "AutoAddGroupOwner": false
                        },
                        "SourcePath": "/dev/bus/usb"
                    }
                }
            }
        ]
    },
    "Id": "ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658",
    "Version": "26e8829a-491a-464d-9c87-664bf6f6f2be"
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetResourceDefinitionVersion」を参照してください。

### get-resource-definition

次のコード例は、get-resource-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソース定義に関する情報を取得するには

次の get-resource-definition の例では、指定されたリソース定義に関する情報を取得します。リソース定義の ID を取得するには、list-resource-definitions コマンドを使用します。

```
aws greengrass get-resource-definition \
    --resource-definition-id "ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658"
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
resources/ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658",
    "CreationTimestamp": "2019-06-19T16:40:59.261Z",
    "Id": "ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658",
    "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-19T16:40:59.261Z",
    "LatestVersion": "26e8829a-491a-464d-9c87-664bf6f6f2be",
    "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/resources/ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658/
versions/26e8829a-491a-464d-9c87-664bf6f6f2be",
    "tags": {}
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetResourceDefinition」を参照してください。

### get-service-role-for-account

次のコード例は、get-service-role-for-account を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントにアタッチされているサービスロールの詳細を取得するには

次の get-service-role-for-account の例では、AWS アカウントにアタッチされているサービスロールに関する情報を取得します。

```
aws greengrass get-service-role-for-account
```

出力:

```
{
    "AssociatedAt": "2018-10-18T15:59:20Z",
    "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/Greengrass_ServiceRole"
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「Greengrass サービスロール」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetServiceRoleForAccount」を参照してください。

### get-subscription-definition-version

次のコード例は、get-subscription-definition-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サブスクリプション定義の特定のバージョンに関する情報を取得するには

次の get-subscription-definition-version の例では、指定されたサブスクリプション定義の指定されたバージョンに関する情報を取得します。サブスクリプション定義のすべてのバージョンの ID を取得するには、list-subscription-definition-versions コマンドを使用します。サブスクリプション定義に追加された最新バージョンの ID を取得するには、get-subscription-definition コマンドを使用して LatestVersion プロパティを確認します。

```
aws greengrass get-subscription-definition-version \
    --subscription-definition-id "70e49321-83d5-45d2-bc09-81f4917ae152" \
    --subscription-definition-version-id "88ae8699-12ac-4663-ba3f-4d7f0519140b"
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
subscriptions/70e49321-83d5-45d2-bc09-81f4917ae152/versions/88ae8699-12ac-4663-
ba3f-4d7f0519140b",
    "CreationTimestamp": "2019-06-18T17:03:52.499Z",
    "Definition": {
        "Subscriptions": [
            {
                "Id": "692c4484-d89f-4f64-8edd-1a041a65e5b6",
                "Source": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:Greengrass_HelloWorld:GG_HelloWorld",
                "Subject": "hello/world",
                "Target": "cloud"
            }
        ]
    },
    "Id": "70e49321-83d5-45d2-bc09-81f4917ae152",
    "Version": "88ae8699-12ac-4663-ba3f-4d7f0519140b"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSubscriptionDefinitionVersion」を参照してください。

### get-subscription-definition

次のコード例は、get-subscription-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サブスクリプション定義に関する情報を取得するには

次の get-subscription-definition の例では、指定されたサブスクリプション定義に関する情報を取得します。サブスクリプション定義の ID を取得するには、list-subscription-definitions コマンドを使用します。

```
aws greengrass get-subscription-definition \
    --subscription-definition-id "70e49321-83d5-45d2-bc09-81f4917ae152"
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
subscriptions/70e49321-83d5-45d2-bc09-81f4917ae152",
    "CreationTimestamp": "2019-06-18T17:03:52.392Z",
    "Id": "70e49321-83d5-45d2-bc09-81f4917ae152",
    "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-18T17:03:52.392Z",
    "LatestVersion": "88ae8699-12ac-4663-ba3f-4d7f0519140b",
    "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/subscriptions/70e49321-83d5-45d2-bc09-81f4917ae152/
versions/88ae8699-12ac-4663-ba3f-4d7f0519140b",
    "tags": {}
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSubscriptionDefinition」を参照してください。

### get-thing-runtime-configuration

次のコード例は、get-thing-runtime-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Greengrass コアのランタイム設定を取得するには

次の get-thing-runtime-configuration の例では、Greengrass コアのランタイム設定を取得します。ランタイム設定を取得する前に、update-thing-runtime-configuration コマンドを使用してコアのランタイム設定を作成する必要があります。

```
aws greengrass get-thing-runtime-configuration \
    --thing-name SampleGreengrassCore
```

出力:

```
{
    "RuntimeConfiguration": {
        "TelemetryConfiguration": {
            "ConfigurationSyncStatus": "OutOfSync",
            "Telemetry": "On"
        }
    }
```

```
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「テレメトリ設定の設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetThingRuntimeConfiguration」を参照してください。

### list-bulk-deployment-detailed-reports

次のコード例は、list-bulk-deployment-detailed-reports を使用する方法を示しています。

AWS CLI

一括デプロイの個々のデプロイに関する情報を一覧表示するには

次の list-bulk-deployment-detailed-reports の例では、ステータスを含む、一括デプロイオペレーションの個々のデプロイに関する情報を表示します。

```
aws greengrass list-bulk-deployment-detailed-reports \
    --bulk-deployment-id 42ce9c42-489b-4ed4-b905-8996aa50ef9d
```

出力:

```
{
    "Deployments": [
        {
            "DeploymentType": "NewDeployment",
            "DeploymentStatus": "Success",
            "DeploymentId": "123456789012:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "DeploymentArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/groups/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333/
deployments/123456789012:123456789012:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "GroupArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/groups/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333/
versions/123456789012:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE44444",
            "CreatedAt": "2020-01-21T21:34:16.501Z"
        },
        {
            "DeploymentType": "NewDeployment",
```

```
            "DeploymentStatus": "InProgress",
            "DeploymentId": "123456789012:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "DeploymentArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/groups/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE55555/
deployments/123456789012:123456789012:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "GroupArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
groups/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE55555/versions/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE66666",
            "CreatedAt": "2020-01-21T21:34:16.486Z"
        },
        ...
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「グループの一括デプロイを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListBulkDeploymentDetailedReports」を参照してください。

### `list-bulk-deployments`

次のコード例は、`list-bulk-deployments` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

一括デプロイを一覧表示するには

次の `list-bulk-deployments` の例では、すべての一括デプロイを一覧表示します。

```
aws greengrass list-bulk-deployments
```

出力:

```
{
    "BulkDeployments": [
        {
            "BulkDeploymentArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/bulk/deployments/870fb41b-6288-4e0c-bc76-a7ba4b4d3267",
            "BulkDeploymentId": "870fb41b-6288-4e0c-bc76-a7ba4b4d3267",
            "CreatedAt": "2019-06-25T16:11:33.265Z"
        }
```

```
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「グループの一括デプロイを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListBulkDeployments」を参照してください。

### list-connector-definition-versions

次のコード例は、list-connector-definition-versions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コネクタ定義で使用できるバージョンを一覧表示するには

次の list-connector-definition-versions の例では、指定されたコネクタ定義で使用できるバージョンを一覧表示します。list-connector-definitions コマンドを使用して、コネクタ定義 ID を取得します。

```
aws greengrass list-connector-definition-versions \
    --connector-definition-id "b5c4ebfd-f672-49a3-83cd-31c7216a7bb8"
```

出力:

```
{
    "Versions": [
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/connectors/b5c4ebfd-f672-49a3-83cd-31c7216a7bb8/versions/63c57963-
c7c2-4a26-a7e2-7bf478ea2623",
            "CreationTimestamp": "2019-06-19T19:30:01.300Z",
            "Id": "b5c4ebfd-f672-49a3-83cd-31c7216a7bb8",
            "Version": "63c57963-c7c2-4a26-a7e2-7bf478ea2623"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「Greengrass コネクタを使用したサービスおよびプロトコルとの統合」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListConnectorDefinitionVersions」を参照してください。

### `list-connector-definitions`

次のコード例は、`list-connector-definitions` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

定義されている Greengrass コネクタを一覧表示するには

次の `list-connector-definitions` の例では、AWS アカウントに定義されているすべての Greengrass コネクタを一覧表示します。

```
aws greengrass list-connector-definitions
```

出力:

```
{
    "Definitions": [
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/connectors/b5c4ebfd-f672-49a3-83cd-31c7216a7bb8",
            "CreationTimestamp": "2019-06-19T19:30:01.300Z",
            "Id": "b5c4ebfd-f672-49a3-83cd-31c7216a7bb8",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-19T19:30:01.300Z",
            "LatestVersion": "63c57963-c7c2-4a26-a7e2-7bf478ea2623",
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/connectors/b5c4ebfd-f672-49a3-83cd-31c7216a7bb8/
versions/63c57963-c7c2-4a26-a7e2-7bf478ea2623",
            "Name": "MySNSConnector"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「Greengrass コネクタを使用したサービスおよびプロトコルとの統合」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListConnectorDefinitions」を参照してください。

### list-core-definition-versions

次のコード例は、list-core-definition-versions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Greengrass コア定義のバージョンを一覧表示するには

次の list-core-definitions の例では、指定された Greengrass コア定義のすべてのバージョンを一覧表示します。list-core-definitions コマンドを使用してバージョン ID を取得できます。

```
aws greengrass list-core-definition-versions \
    --core-definition-id "eaf280cb-138c-4d15-af36-6f681a1348f7"
```

出力:

```
{
    "Versions": [
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/cores/eaf280cb-138c-4d15-af36-6f681a1348f7/versions/467c36e4-c5da-440c-
a97b-084e62593b4c",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T16:14:17.709Z",
            "Id": "eaf280cb-138c-4d15-af36-6f681a1348f7",
            "Version": "467c36e4-c5da-440c-a97b-084e62593b4c"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListCoreDefinitionVersions」を参照してください。

### list-core-definitions

次のコード例は、list-core-definitions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Greengrass コア定義を一覧表示するには

次の list-core-definitions の例では、AWS アカウントの Greengrass コア定義をすべて一覧表示します。

```
aws greengrass list-core-definitions
```

出力:

```
{
    "Definitions": [
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/cores/0507843c-c1ef-4f06-b051-817030df7e7d",
            "CreationTimestamp": "2018-10-17T04:30:32.786Z",
            "Id": "0507843c-c1ef-4f06-b051-817030df7e7d",
            "LastUpdatedTimestamp": "2018-10-17T04:30:32.786Z",
            "LatestVersion": "bcdf9e86-3793-491e-93af-3cdfbf4e22b7",
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/cores/0507843c-c1ef-4f06-b051-817030df7e7d/versions/
bcdf9e86-3793-491e-93af-3cdfbf4e22b7"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/cores/31c22500-3509-4271-bafd-cf0655cda438",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T16:24:16.064Z",
            "Id": "31c22500-3509-4271-bafd-cf0655cda438",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-18T16:24:16.064Z",
            "LatestVersion": "2f350395-6d09-4c8a-8336-9ae5b57ace84",
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/cores/31c22500-3509-4271-bafd-cf0655cda438/
versions/2f350395-6d09-4c8a-8336-9ae5b57ace84"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/cores/c906ed39-a1e3-4822-a981-7b9bd57b4b46",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T16:21:21.351Z",
            "Id": "c906ed39-a1e3-4822-a981-7b9bd57b4b46",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-18T16:21:21.351Z",
            "LatestVersion": "42aeeac3-fd9d-4312-a8fd-ffa9404a20e0",
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/cores/c906ed39-a1e3-4822-a981-7b9bd57b4b46/versions/42aeeac3-
fd9d-4312-a8fd-ffa9404a20e0"
        },
        {
```

```
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/cores/eaf280cb-138c-4d15-af36-6f681a1348f7",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T16:14:17.709Z",
            "Id": "eaf280cb-138c-4d15-af36-6f681a1348f7",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-18T16:14:17.709Z",
            "LatestVersion": "467c36e4-c5da-440c-a97b-084e62593b4c",
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/cores/eaf280cb-138c-4d15-af36-6f681a1348f7/versions/467c36e4-
c5da-440c-a97b-084e62593b4c"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListCoreDefinitions」を参照してください。

### `list-deployments`

次のコード例は、`list-deployments` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Greengrass グループのデプロイを一覧表示するには

次の `list-deployments` の例では、指定された Greengrass グループのデプロイを一覧表示します。`list-groups` コマンドを使用して、グループ ID を検索できます。

```
aws greengrass list-deployments \
    --group-id "1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731"
```

出力:

```
{
    "Deployments": [
        {
            "CreatedAt": "2019-06-18T17:04:32.702Z",
            "DeploymentId": "1065b8a0-812b-4f21-9d5d-e89b232a530f",
            "DeploymentType": "NewDeployment",
            "GroupArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
groups/1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731/versions/115136b3-cfd7-4462-
b77f-8741a4b00e5e"
```

```
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDeployments」を参照してください。

### `list-device-definition-versions`

次のコード例は、`list-device-definition-versions` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デバイス定義のバージョンを一覧表示するには

次の `list-device-definition-versions` の例では、指定されたデバイス定義に関連付けられたデバイス定義バージョンを表示します。

```
aws greengrass list-device-definition-versions \
    --device-definition-id "f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd"
```

出力:

```
{
    "Versions": [
        {
            "Version": "83c13984-6fed-447e-84d5-5b8aa45d5f71",
            "CreationTimestamp": "2019-09-11T00:15:09.838Z",
            "Id": "f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd",
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/devices/f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd/
versions/83c13984-6fed-447e-84d5-5b8aa45d5f71"
        },
        {
            "Version": "3b5cc510-58c1-44b5-9d98-4ad858ffa795",
            "CreationTimestamp": "2019-09-11T00:11:06.197Z",
            "Id": "f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd",
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/devices/f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd/
versions/3b5cc510-58c1-44b5-9d98-4ad858ffa795"
        }
    ]
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDeviceDefinitionVersions」を参照してください。

### list-device-definitions

次のコード例は、list-device-definitions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デバイス定義を一覧表示するには

次の list-device-definitions の例では、指定された AWS リージョンの AWS アカウント内のデバイス定義の詳細を表示します。

```
aws greengrass list-device-definitions \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "Definitions": [
        {
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/devices/50f3274c-3f0a-4f57-b114-6f46085281ab/versions/
c777b0f5-1059-449b-beaa-f003ebc56c34",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-14T15:42:09.059Z",
            "LatestVersion": "c777b0f5-1059-449b-beaa-f003ebc56c34",
            "CreationTimestamp": "2019-06-14T15:42:09.059Z",
            "Id": "50f3274c-3f0a-4f57-b114-6f46085281ab",
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/devices/50f3274c-3f0a-4f57-b114-6f46085281ab"
        },
        {
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/devices/e01951c9-6134-479a-969a-1a15cac11c40/
versions/514d57aa-4ee6-401c-9fac-938a9f7a51e5",
            "Name": "TestDeviceDefinition",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-04-16T23:17:43.245Z",
            "LatestVersion": "514d57aa-4ee6-401c-9fac-938a9f7a51e5",
```

```
            "CreationTimestamp": "2019-04-16T23:17:43.245Z",
            "Id": "e01951c9-6134-479a-969a-1a15cac11c40",
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/devices/e01951c9-6134-479a-969a-1a15cac11c40"
        },
        {
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/devices/f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd/
versions/83c13984-6fed-447e-84d5-5b8aa45d5f71",
            "Name": "TemperatureSensors",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-09-10T00:19:03.698Z",
            "LatestVersion": "83c13984-6fed-447e-84d5-5b8aa45d5f71",
            "CreationTimestamp": "2019-09-11T00:11:06.197Z",
            "Id": "f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd",
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/devices/f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDeviceDefinitions」を参照してください。

### `list-function-definition-versions`

次のコード例は、`list-function-definition-versions` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Lambda 関数バージョンを一覧表示するには

次の `list-function-definition-versions` の例では、指定された Lambda 関数のすべてのバージョンを一覧表示します。`list-function-definitions` コマンドを使用して ID を取得できます。

```
aws greengrass list-function-definition-versions \
    --function-definition-id "063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85"
```

出力:

```
{
```

```
    "Versions": [
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/functions/063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85/
versions/9748fda7-1589-4fcc-ac94-f5559e88678b",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T17:04:30.776Z",
            "Id": "063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85",
            "Version": "9748fda7-1589-4fcc-ac94-f5559e88678b"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/functions/063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85/
versions/9b08df77-26f2-4c29-93d2-769715edcfec",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T17:02:44.087Z",
            "Id": "063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85",
            "Version": "9b08df77-26f2-4c29-93d2-769715edcfec"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/functions/063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85/
versions/4236239f-94f7-4b90-a2f8-2a24c829d21e",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T17:01:42.284Z",
            "Id": "063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85",
            "Version": "4236239f-94f7-4b90-a2f8-2a24c829d21e"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/functions/063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85/
versions/343408bb-549a-4fbe-b043-853643179a39",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T16:21:21.431Z",
            "Id": "063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85",
            "Version": "343408bb-549a-4fbe-b043-853643179a39"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListFunctionDefinitionVersions」を参照してください。

### list-function-definitions

次のコード例は、list-function-definitions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Lambda 関数を一覧表示するには

次の list-function-definitions の例では、AWS アカウントに定義されているすべての Lambda 関数を一覧表示します。

```
aws greengrass list-function-definitions
```

出力:

```
{
    "Definitions": [
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/functions/017970a5-8952-46dd-b1c1-020b3ae8e960",
            "CreationTimestamp": "2018-10-17T04:30:32.884Z",
            "Id": "017970a5-8952-46dd-b1c1-020b3ae8e960",
            "LastUpdatedTimestamp": "2018-10-17T04:30:32.884Z",
            "LatestVersion": "4380b302-790d-4ed8-92bf-02e88afecb15",
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/functions/017970a5-8952-46dd-b1c1-020b3ae8e960/
versions/4380b302-790d-4ed8-92bf-02e88afecb15"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/functions/063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T16:21:21.431Z",
            "Id": "063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-18T16:21:21.431Z",
            "LatestVersion": "9748fda7-1589-4fcc-ac94-f5559e88678b",
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/functions/063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85/
versions/9748fda7-1589-4fcc-ac94-f5559e88678b"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/functions/6598e653-a262-440c-9967-e2697f64da7b",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T16:24:16.123Z",
            "Id": "6598e653-a262-440c-9967-e2697f64da7b",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-18T16:24:16.123Z",
            "LatestVersion": "38bc6ccd-98a2-4ce7-997e-16c84748fae4",
```

```
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/functions/6598e653-a262-440c-9967-e2697f64da7b/
versions/38bc6ccd-98a2-4ce7-997e-16c84748fae4"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/functions/c668df84-fad2-491b-95f4-655d2cad7885",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T16:14:17.784Z",
            "Id": "c668df84-fad2-491b-95f4-655d2cad7885",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-18T16:14:17.784Z",
            "LatestVersion": "37dd68c4-a64f-40ba-aa13-71fecc3ebded",
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/functions/c668df84-fad2-491b-95f4-655d2cad7885/
versions/37dd68c4-a64f-40ba-aa13-71fecc3ebded"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListFunctionDefinitions」を参照してください。

### `list-group-certificate-authorities`

次のコード例は、`list-group-certificate-authorities` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グループの現在の CA を一覧表示するには

次の `list-group-certificate-authorities` の例では、指定された Greengrass グループの現在の認証局 (CA) を一覧表示します。

```
aws greengrass list-group-certificate-authorities \
    --group-id "1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731"
```

出力:

```
{
    "GroupCertificateAuthorities": [
        {
            "GroupCertificateAuthorityArn": "arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:/greengrass/groups/1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731/
```

```
certificateauthorities/
f0430e1736ea8ed30cc5d5de9af67a7e3586bad9ae4d89c2a44163f65fdd8cf6",
            "GroupCertificateAuthorityId":
 "f0430e1736ea8ed30cc5d5de9af67a7e3586bad9ae4d89c2a44163f65fdd8cf6"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListGroupCertificateAuthorities」を参照してください。

### list-group-versions

次のコード例は、list-group-versions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Greengrass グループのバージョンを一覧表示するには

次の list-group-versions の例では、指定された Greengrass のすべてのバージョンを一覧表示します。

```
aws greengrass list-group-versions \
    --group-id "1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731"
```

出力:

```
{
    "Versions": [
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
groups/1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731/versions/115136b3-cfd7-4462-
b77f-8741a4b00e5e",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T17:04:30.915Z",
            "Id": "1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731",
            "Version": "115136b3-cfd7-4462-b77f-8741a4b00e5e"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/groups/1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731/versions/4340669d-
d14d-44e3-920c-46c928750750",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T17:03:52.663Z",
```

```
            "Id": "1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731",
            "Version": "4340669d-d14d-44e3-920c-46c928750750"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/groups/1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731/
versions/1b06e099-2d5b-4f10-91b9-78c4e060f5da",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T17:02:44.189Z",
            "Id": "1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731",
            "Version": "1b06e099-2d5b-4f10-91b9-78c4e060f5da"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
groups/1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731/versions/2d3f27f1-3b43-4554-
ab7a-73ec30477efe",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T17:01:42.401Z",
            "Id": "1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731",
            "Version": "2d3f27f1-3b43-4554-ab7a-73ec30477efe"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
groups/1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731/versions/d20f7ae9-3444-4c1c-b025-
e2ede23cdd31",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T16:21:21.457Z",
            "Id": "1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731",
            "Version": "d20f7ae9-3444-4c1c-b025-e2ede23cdd31"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListGroupVersions」を参照してください。

### `list-groups`

次のコード例は、`list-groups` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Greengrass グループを一覧表示するには

次の `list-groups` の例では、AWS アカウントで定義されているすべての Greengrass グループを一覧表示します。

```
aws greengrass list-groups
```

出力:

```
{
    "Groups": [
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
groups/1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T16:21:21.457Z",
            "Id": "1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-18T16:21:21.457Z",
            "LatestVersion": "115136b3-cfd7-4462-b77f-8741a4b00e5e",
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/groups/1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731/versions/115136b3-cfd7-4462-
b77f-8741a4b00e5e",
            "Name": "GGGroup4Pi3"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
groups/1402daf9-71cf-4cfe-8be0-d5e80526d0d8",
            "CreationTimestamp": "2018-10-31T21:52:46.603Z",
            "Id": "1402daf9-71cf-4cfe-8be0-d5e80526d0d8",
            "LastUpdatedTimestamp": "2018-10-31T21:52:46.603Z",
            "LatestVersion": "749af901-60ab-456f-a096-91b12d983c29",
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/groups/1402daf9-71cf-4cfe-8be0-d5e80526d0d8/versions/749af901-60ab-456f-
a096-91b12d983c29",
            "Name": "MyTestGroup"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
groups/504b5c8d-bbed-4635-aff1-48ec5b586db5",
            "CreationTimestamp": "2018-12-31T21:39:36.771Z",
            "Id": "504b5c8d-bbed-4635-aff1-48ec5b586db5",
            "LastUpdatedTimestamp": "2018-12-31T21:39:36.771Z",
            "LatestVersion": "46911e8e-f9bc-4898-8b63-59c7653636ec",
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/groups/504b5c8d-bbed-4635-aff1-48ec5b586db5/versions/46911e8e-
f9bc-4898-8b63-59c7653636ec",
            "Name": "smp-ggrass-group"
        }
    ]
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListGroups」を参照してください。

### list-logger-definition-versions

次のコード例は、list-logger-definition-versions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロガー定義のバージョンのリストを取得するには

次の list-logger-definition-versions の例では、指定された口ガー定義のすべてのバージョンのリストを取得します。

```
aws greengrass list-logger-definition-versions \
    --logger-definition-id "49eeeb66-f1d3-4e34-86e3-3617262abf23"
```

出力:

```
{
    "Versions": [
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/loggers/49eeeb66-f1d3-4e34-86e3-3617262abf23/versions/5e3f6f64-
a565-491e-8de0-3c0d8e0f2073",
            "CreationTimestamp": "2019-05-08T16:10:13.866Z",
            "Id": "49eeeb66-f1d3-4e34-86e3-3617262abf23",
            "Version": "5e3f6f64-a565-491e-8de0-3c0d8e0f2073"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/loggers/49eeeb66-f1d3-4e34-86e3-3617262abf23/versions/3ec6d3af-eb85-48f9-
a16d-1c795fe696d7",
            "CreationTimestamp": "2019-05-08T16:10:13.809Z",
            "Id": "49eeeb66-f1d3-4e34-86e3-3617262abf23",
            "Version": "3ec6d3af-eb85-48f9-a16d-1c795fe696d7"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListLoggerDefinitionVersions」を参照してください。

### list-logger-definitions

次のコード例は、list-logger-definitions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロガー定義のリストを取得するには

次の list-logger-definitions の例では、AWS アカウントのすべてのロガー定義を一覧表示します。

```
aws greengrass list-logger-definitions
```

出力:

```
{
    "Definitions": [
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/loggers/49eeeb66-f1d3-4e34-86e3-3617262abf23",
            "CreationTimestamp": "2019-05-08T16:10:13.809Z",
            "Id": "49eeeb66-f1d3-4e34-86e3-3617262abf23",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-05-08T16:10:13.809Z",
            "LatestVersion": "5e3f6f64-a565-491e-8de0-3c0d8e0f2073",
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/loggers/49eeeb66-f1d3-4e34-86e3-3617262abf23/
versions/5e3f6f64-a565-491e-8de0-3c0d8e0f2073"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListLoggerDefinitions」を参照してください。

### list-resource-definition-versions

次のコード例は、list-resource-definition-versions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソース定義のバージョンを一覧表示するには

次の list-resource-definition-versions の例では、指定された Greengrass リソースのバージョンを一覧表示します。

```
aws greengrass list-resource-definition-versions \
    --resource-definition-id "ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658"
```

出力:

```
{
    "Versions": [
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/resources/ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658/
versions/26e8829a-491a-464d-9c87-664bf6f6f2be",
            "CreationTimestamp": "2019-06-19T16:40:59.392Z",
            "Id": "ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658",
            "Version": "26e8829a-491a-464d-9c87-664bf6f6f2be"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/resources/ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658/
versions/432d92f6-12de-4ec9-a704-619a942a62aa",
            "CreationTimestamp": "2019-06-19T16:40:59.261Z",
            "Id": "ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658",
            "Version": "432d92f6-12de-4ec9-a704-619a942a62aa"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListResourceDefinitionVersions」を参照してください。

## list-resource-definitions

次のコード例は、list-resource-definitions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

定義されているリソースを一覧表示するには

次の `list-resource-definitions` の例は、AWS IoT Greengrass が使用するために定義されているリソースを一覧表示します。

```
aws greengrass list-resource-definitions
```

出力:

```
{
    "Definitions": [
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/resources/ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658",
            "CreationTimestamp": "2019-06-19T16:40:59.261Z",
            "Id": "ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-19T16:40:59.261Z",
            "LatestVersion": "26e8829a-491a-464d-9c87-664bf6f6f2be",
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/resources/ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658/
versions/26e8829a-491a-464d-9c87-664bf6f6f2be"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/resources/c8bb9ebc-c3fd-40a4-9c6a-568d75569d38",
            "CreationTimestamp": "2019-06-19T21:51:28.212Z",
            "Id": "c8bb9ebc-c3fd-40a4-9c6a-568d75569d38",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-19T21:51:28.212Z",
            "LatestVersion": "a5f94d0b-f6bc-40f4-bb78-7a1c5fe13ba1",
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/resources/c8bb9ebc-c3fd-40a4-9c6a-568d75569d38/versions/
a5f94d0b-f6bc-40f4-bb78-7a1c5fe13ba1",
            "Name": "MyGreengrassResources"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListResourceDefinitions」を参照してください。

### list-subscription-definition-versions

次のコード例は、list-subscription-definition-versions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サブスクリプション定義のバージョンを一覧表示するには

次の list-subscription-definition-versions の例では、指定されたサブスクリプションのすべてのバージョンを一覧表示します。list-subscription-definitions コマンドを使用して、サブスクリプション ID を検索できます。

```
aws greengrass list-subscription-definition-versions \
    --subscription-definition-id "70e49321-83d5-45d2-bc09-81f4917ae152"
```

出力:

```
{
    "Versions": [
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/subscriptions/70e49321-83d5-45d2-bc09-81f4917ae152/
versions/88ae8699-12ac-4663-ba3f-4d7f0519140b",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T17:03:52.499Z",
            "Id": "70e49321-83d5-45d2-bc09-81f4917ae152",
            "Version": "88ae8699-12ac-4663-ba3f-4d7f0519140b"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/subscriptions/70e49321-83d5-45d2-bc09-81f4917ae152/versions/7e320ba3-
c369-4069-a2f0-90acb7f219d6",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T17:03:52.392Z",
            "Id": "70e49321-83d5-45d2-bc09-81f4917ae152",
            "Version": "7e320ba3-c369-4069-a2f0-90acb7f219d6"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListSubscriptionDefinitionVersions」を参照してください。

### list-subscription-definitions

次のコード例は、list-subscription-definitions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サブスクリプション定義のリストを取得するには

次の list-subscription-definitions の例では、AWS アカウントで定義されている AWS IoT Greengrass サブスクリプションをすべて一覧表示します。

```
aws greengrass list-subscription-definitions
```

出力:

```
{
    "Definitions": [
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/subscriptions/70e49321-83d5-45d2-bc09-81f4917ae152",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T17:03:52.392Z",
            "Id": "70e49321-83d5-45d2-bc09-81f4917ae152",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-18T17:03:52.392Z",
            "LatestVersion": "88ae8699-12ac-4663-ba3f-4d7f0519140b",
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/subscriptions/70e49321-83d5-45d2-bc09-81f4917ae152/
versions/88ae8699-12ac-4663-ba3f-4d7f0519140b"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/subscriptions/cd6f1c37-d9a4-4e90-be94-01a7404f5967",
            "CreationTimestamp": "2018-10-18T15:45:34.024Z",
            "Id": "cd6f1c37-d9a4-4e90-be94-01a7404f5967",
            "LastUpdatedTimestamp": "2018-10-18T15:45:34.024Z",
            "LatestVersion": "d1cf8fac-284f-4f6a-98fe-a2d36d089373",
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/subscriptions/cd6f1c37-d9a4-4e90-be94-01a7404f5967/versions/
d1cf8fac-284f-4f6a-98fe-a2d36d089373"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/subscriptions/fa81bc84-3f59-4377-a84b-5d0134da359b",
            "CreationTimestamp": "2018-10-22T17:09:31.429Z",
```

```
            "Id": "fa81bc84-3f59-4377-a84b-5d0134da359b",
            "LastUpdatedTimestamp": "2018-10-22T17:09:31.429Z",
            "LatestVersion": "086d1b08-b25a-477c-a16f-6f9b3a9c295a",
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/subscriptions/fa81bc84-3f59-4377-a84b-5d0134da359b/
versions/086d1b08-b25a-477c-a16f-6f9b3a9c295a"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListSubscriptionDefinitions」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースにアタッチされたタグを一覧表示するには

次の list-tags-for-resource の例では、指定されたリソースにアタッチされているタグとその値を一覧表示します。

```
aws greengrass list-tags-for-resource \
    --resource-arn "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/resources/ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658"
```

出力:

```
{
    "tags": {
        "ResourceSubType": "USB",
        "ResourceType": "Device"
    }
}
```

グループの詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「Greengrass リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### reset-deployments

次のコード例は、reset-deployments を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

Greengrass グループのデプロイ情報をクリーンアップするには

次の reset-deployments の例では、指定された Greengrass グループのデプロイ情報をクリーンアップします。--force option を追加すると、コアデバイスが応答するのを待たずにデプロイ情報がリセットされます。

```
aws greengrass reset-deployments \
    --group-id "1402daf9-71cf-4cfe-8be0-d5e80526d0d8" \
    --force
```

出力:

```
{
    "DeploymentArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/groups/1402daf9-71cf-4cfe-8be0-d5e80526d0d8/
deployments/7dd4e356-9882-46a3-9e28-6d21900c011a",
    "DeploymentId": "7dd4e356-9882-46a3-9e28-6d21900c011a"
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「デプロイをリセットする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ResetDeployments」を参照してください。

### start-bulk-deployment

次のコード例は、start-bulk-deployment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

一括デプロイオペレーションを開始するには

次の start-bulk-deployment の例では、S3 バケットに保存されているファイルを使用して、デプロイするグループを指定して、一括デプロイオペレーションを開始します。

```
aws greengrass start-bulk-deployment \
    --cli-input-json "{\"InputFileUri\":\"https://gg-group-deployment1.s3-us-
west-2.amazonaws.com/MyBulkDeploymentInputFile.txt\", \"ExecutionRoleArn\":
\"arn:aws:iam::123456789012:role/ggCreateDeploymentRole\",\"AmznClientToken\":
\"yourAmazonClientToken\"}"
```

出力:

```
{
    "BulkDeploymentArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
bulk/deployments/870fb41b-6288-4e0c-bc76-a7ba4b4d3267",
    "BulkDeploymentId": "870fb41b-6288-4e0c-bc76-a7ba4b4d3267"
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「グループの一括デプロイを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartBulkDeployment」を参照してください。

### stop-bulk-deployment

次のコード例は、stop-bulk-deployment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

一括デプロイを停止するには

次の stop-bulk-deployment の例では、指定された一括デプロイを停止します。完了した一括デプロイを停止しようとすると、次のエラーが表示されます: InvalidInputException: Cannot change state of finished execution.

```
aws greengrass stop-bulk-deployment \
    --bulk-deployment-id "870fb41b-6288-4e0c-bc76-a7ba4b4d3267"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「グループの一括デプロイを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopBulkDeployment」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースにタグを適用するには

次の tag-resource の例では、指定された Greengrass リソースに ResourceSubType タグと ResourceType タグを適用します。このオペレーションでは、新しいタグと値を追加したり、既存のタグの値を更新したりできます。タグを削除するには、untag-resource コマンドを使用します。

```
aws greengrass tag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/resources/ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658" \
    --tags "ResourceType=Device,ResourceSubType=USB"
```

このコマンドでは何も出力されません。

グループの詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「Greengrass リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースからタグとその値を削除するには

次の untag-resource の例では、キーが Category のタグを指定された Greengrass グループから削除します。指定されたリソースに Category キーが存在しない場合、エラーは返されません。

```
aws greengrass untag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/groups/1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731" \
```

```
    --tag-keys "Category"
```

このコマンドでは何も出力されません。

グループの詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「Greengrass リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-connectivity-info

次のコード例は、update-connectivity-info を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Greengrass コアの接続情報を更新するには

次の update-connectivity-info の例では、デバイスが指定された Greengrass コアへの接続に使用できるエンドポイントを変更します。接続情報は、IP アドレスまたはドメイン名のリストで、対応するポート番号とオプションのカスタマー定義メタデータが含まれます。ローカルネットワークが変更されると、接続情報を更新する必要がある場合があります。

```
aws greengrass update-connectivity-info \
    --thing-name "MyGroup_Core" \
    --connectivity-info "[{\"Metadata\":\"\",\"PortNumber\":8883,\"HostAddress\":
\"127.0.0.1\",\"Id\":\"localhost_127.0.0.1_0\"},{\"Metadata\":\"\",\"PortNumber
\":8883,\"HostAddress\":\"192.168.1.3\",\"Id\":\"localIP_192.168.1.3\"}]"
```

出力:

```
{
    "Version": "312de337-59af-4cf9-a278-2a23bd39c300"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateConnectivityInfo」を参照してください。

### update-connector-definition

次のコード例は、update-connector-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コネクタ定義の名前を更新するには

次の update-connector-definition の例では、指定されたコネクタ定義の名前を更新します。コネクタの詳細を更新する場合は、create-connector-definition-version コマンドを使用して新しいバージョンを作成します。

```
aws greengrass update-connector-definition \
    --connector-definition-id "55d0052b-0d7d-44d6-b56f-21867215e118" \
    --name "GreengrassConnectors2019"
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「コネクタを使用したサービスおよびプロトコルとの統合」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateConnectorDefinition」を参照してください。

### update-core-definition

次のコード例は、update-core-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コア定義を更新するには

次の update-core-definition の例では、指定されたコア定義の名前を変更します。更新できるのは、コア定義の name プロパティのみです。

```
aws greengrass update-core-definition \
    --core-definition-id "582efe12-b05a-409e-9a24-a2ba1bcc4a12" \
    --name "MyCoreDevices"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「AWS IoT Greengrass コアを設定する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateCoreDefinition」を参照してください。

### update-device-definition

次のコード例は、update-device-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デバイス定義を更新するには

次の update-device-definition の例では、指定されたデバイス定義の名前を変更します。デバイス定義の name プロパティのみを更新できます。

```
aws greengrass update-device-definition \
    --device-definition-id "f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd" \
    --name "TemperatureSensors"
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDeviceDefinition」を参照してください。

### update-function-definition

次のコード例は、update-function-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

関数定義の名前を更新するには

次の update-function-definition の例では、指定された関数定義の名前を更新します。関数の詳細を更新する場合は、create-function-definition-version コマンドを使用して新しいバージョンを作成します。

```
aws greengrass update-function-definition \
    --function-definition-id "e47952bd-dea9-4e2c-a7e1-37bbe8807f46" \
    --name ObsoleteFunction
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「ローカル Lambda 関数を実行する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateFunctionDefinition」を参照してください。

### update-group-certificate-configuration

次のコード例は、update-group-certificate-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グループの証明書の有効期限を更新するには

次の update-group-certificate-configuration の例では、指定されたグループに対して生成された証明書に 10 日間の有効期限を設定します。

```
aws greengrass update-group-certificate-configuration \
    --group-id "8eaadd72-ce4b-4f15-892a-0cc4f3a343f1" \
    --certificate-expiry-in-milliseconds 864000000
```

出力:

```
{
    "CertificateExpiryInMilliseconds": 864000000,
    "CertificateAuthorityExpiryInMilliseconds": 2524607999000,
    "GroupId": "8eaadd72-ce4b-4f15-892a-0cc4f3a343f1"
}
```

グループの詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「AWS IoT Greengrass セキュリティ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateGroupCertificateConfiguration」を参照してください。

### update-group

次のコード例は、update-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グループ名を更新するには

次の update-group の例では、指定された Greengrass グループの名前を更新します。グループの詳細を更新する場合は、create-group-version コマンドを使用して新しいバージョンを作成します。

```
aws greengrass update-group \
    --group-id "1402daf9-71cf-4cfe-8be0-d5e80526d0d8" \
    --name TestGroup4of6
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「AWS IoT にAWS IoT を設定する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateGroup」を参照してください。

### update-logger-definition

次のコード例は、update-logger-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロガー定義を更新するには

次の update-logger-definition の例では、指定されたロガー定義の名前を変更します。更新できるのは、ロガー定義の name プロパティのみです。

```
aws greengrass update-logger-definition \
    --logger-definition-id "a454b62a-5d56-4ca9-bdc4-8254e1662cb0" \
    --name "LoggingConfigsForSensors"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「AWS IoT Greengrass ログでのモニタリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateLoggerDefinition」を参照してください。

### update-resource-definition

次のコード例は、update-resource-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソース定義の名前を更新するには

次の update-resource-definition の例では、指定されたリソース定義の名前を更新します。リソースの詳細を変更する場合は、create-resource-definition-version コマンドを使用して新しいバージョンを作成します。

```
aws greengrass update-resource-definition \
    --resource-definition-id "c8bb9ebc-c3fd-40a4-9c6a-568d75569d38" \
    --name GreengrassConnectorResources
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Lambda 関数とコネクタを使用したローカルリソースへのアクセス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateResourceDefinition」を参照してください。

### update-subscription-definition

次のコード例は、update-subscription-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サブスクリプション定義の名前を更新するには

次の update-subscription-definition の例では、指定されたサブスクリプション定義の名前を更新します。サブスクリプションの詳細を変更する場合は、create-subscription-definition-version コマンドを使用して新しいバージョンを作成します。

```
aws greengrass update-subscription-definition \
    --subscription-definition-id "fa81bc84-3f59-4377-a84b-5d0134da359b" \
    --name "ObsoleteSubscription"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、ガイドのタイトルを参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateSubscriptionDefinition」を参照してください。

### update-thing-runtime-configuration

次のコード例は、update-thing-runtime-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Greengrass コアのランタイム設定でテレメトリを有効にするには

次の `update-thing-runtime-configuration` の例では、Greengrass コアのランタイム設定を更新してテレメトリを有効にします。

```
aws greengrass update-thing-runtime-configuration \
    --thing-name SampleGreengrassCore \
    --telemetry-configuration {\"Telemetry\":\"On\"}
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT Greengrass デベロッパーガイド」の「テレメトリ設定の設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateThingRuntimeConfiguration」を参照してください。

## AWS IoT Greengrass V2 examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS IoT Greengrass V2 で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `associate-service-role-to-account`

次のコード例は、`associate-service-role-to-account` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Greengrass サービスロールを AWS アカウントに関連付けるには

次の associate-service-role-to-account の例では、サービスロールを AWS アカウントの AWS IoT Greengrass に関連付けます。

```
aws greengrassv2 associate-service-role-to-account \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/Greengrass_ServiceRole
```

出力:

```
{
    "associatedAt": "2022-01-19T19:21:53Z"
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass V2 デベロッパーガイド」の「Greengrass サービスロール」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateServiceRoleToAccount」を参照してください。

### batch-associate-client-device-with-core-device

次のコード例は、batch-associate-client-device-with-core-device を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クライアントデバイスをコアデバイスと関連付けるには

次の batch-associate-client-device-with-core-device の例では、2 つのクライアントデバイスを 1 つのコアデバイスに関連付けます。

```
aws greengrassv2 batch-associate-client-device-with-core-device \
  --core-device-thing-name MyGreengrassCore \
  --entries thingName=MyClientDevice1 thingName=MyClientDevice2
```

出力:

```
{
```

```
    "errorEntries": []
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass V2 デベロッパーガイド」の「ローカル IoT デバイスとやり取りする」参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchAssociateClientDeviceWithCoreDevice」を参照してください。

### batch-disassociate-client-device-from-core-device

次のコード例は、batch-disassociate-client-device-from-core-device を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クライアントデバイスのコアデバイスとの関連付けを解除するには

次の batch-disassociate-client-device-from-core-device の例では、2 つのクライアントデバイスをコアデバイスから関連付け解除します。

```
aws greengrassv2 batch-disassociate-client-device-from-core-device \
  --core-device-thing-name MyGreengrassCore \
  --entries thingName=MyClientDevice1 thingName=MyClientDevice2
```

出力:

```
{
    "errorEntries": []
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass V2 デベロッパーガイド」の「ローカル IoT デバイスとやり取りする」参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchDisassociateClientDeviceFromCoreDevice」を参照してください。

### cancel-deployment

次のコード例は、cancel-deployment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デプロイをキャンセルするには

次の cancel-deployment の例では、モノのグループへの継続的なデプロイを停止します。

```
aws greengrassv2 cancel-deployment \
    --deployment-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "message": "SUCCESS"
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass V2 デベロッパーガイド」の「デプロイをキャンセルする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelDeployment」を参照してください。

### create-component-version

次のコード例は、create-component-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: レシピからコンポーネントバージョンを作成するには

次の create-component-version の例では、レシピファイルから Hello World コンポーネントのバージョンを作成します。

```
aws greengrassv2 create-component-version \
    --inline-recipe fileb://com.example.HelloWorld-1.0.0.json
```

com.example.HelloWorld-1.0.0.json の内容:

```
{
    "RecipeFormatVersion": "2020-01-25",
    "ComponentName": "com.example.HelloWorld",
```

```
    "ComponentVersion": "1.0.0",
    "ComponentDescription": "My first AWS IoT Greengrass component.",
    "ComponentPublisher": "Amazon",
    "ComponentConfiguration": {
        "DefaultConfiguration": {
            "Message": "world"
        }
    },
    "Manifests": [
        {
            "Platform": {
                "os": "linux"
            },
            "Lifecycle": {
                "Run": "echo 'Hello {configuration:/Message}'"
            }
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:components:com.example.HelloWorld:versions:1.0.0",
    "componentName": "com.example.HelloWorld",
    "componentVersion": "1.0.0",
    "creationTimestamp": "2021-01-07T16:24:33.650000-08:00",
    "status": {
        "componentState": "REQUESTED",
        "message": "NONE",
        "errors": {}
    }
}
```

詳細については、「AWSIoT Greengrass V2 デベロッパーガイド」の「カスタムコンポーネントを作成する」および「デプロイするコンポーネントをアップロードする」を参照してください。

例 2: AWS Lambda 関数からコンポーネントバージョンを作成するには

次の `create-component-version` の例では、AWS Lambda 関数から Hello World コンポーネントのバージョンを作成します。

```
aws greengrassv2 create-component-version \
    --cli-input-json file://lambda-function-component.json
```

lambda-function-component.json の内容:

```
{
    "lambdaFunction": {
        "lambdaArn": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:HelloWorldPythonLambda:1",
        "componentName": "com.example.HelloWorld",
        "componentVersion": "1.0.0",
        "componentLambdaParameters": {
            "eventSources": [
                {
                    "topic": "hello/world/+",
                    "type": "IOT_CORE"
                }
            ]
        }
    }
}
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:components:com.example.HelloWorld:versions:1.0.0",
    "componentName": "com.example.HelloWorld",
    "componentVersion": "1.0.0",
    "creationTimestamp": "2021-01-07T17:05:27.347000-08:00",
    "status": {
        "componentState": "REQUESTED",
        "message": "NONE",
        "errors": {}
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass V2 デベロッパーガイド」の「AWS Lambda 関数を実行する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateComponentVersion」を参照してください。

### create-deployment

次のコード例は、create-deployment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: デプロイを作成するには

次の create-deployment の例では、AWS IoT Greengrass コマンドラインインターフェイスをコアデバイスにデプロイします。

```
aws greengrassv2 create-deployment \
    --cli-input-json file://cli-deployment.json
```

cli-deployment.json の内容:

```
{
    "targetArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyGreengrassCore",
    "deploymentName": "Deployment for MyGreengrassCore",
    "components": {
        "aws.greengrass.Cli": {
            "componentVersion": "2.0.3"
        }
    },
    "deploymentPolicies": {
        "failureHandlingPolicy": "DO_NOTHING",
        "componentUpdatePolicy": {
            "timeoutInSeconds": 60,
            "action": "NOTIFY_COMPONENTS"
        },
        "configurationValidationPolicy": {
            "timeoutInSeconds": 60
        }
    },
    "iotJobConfiguration": {}
}
```

出力:

```
{
    "deploymentId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass V2 デベロッパーガイド」の「デプロイを作成する」を参照してください。

例 2: コンポーネント設定を更新するデプロイを作成するには

次の `create-deployment` の例では、AWS IoT Greengrass nucleus コンポーネントをコアデバイスのグループにデプロイします。このデプロイでは、nucleus コンポーネントに対して以下の設定更新が適用されます。

ターゲットデバイスのプロキシ設定をデフォルトのプロキシなし設定にリセットします。ターゲットデバイスの MQTT 設定をデフォルトにリセットします。nucleus の JVM オプションを設定します。nucleus のログ記録レベルを設定します。

```
aws greengrassv2 create-deployment \
    --cli-input-json file://nucleus-deployment.json
```

`nucleus-deployment.json` の内容:

```
{
    "targetArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/
MyGreengrassCoreGroup",
    "deploymentName": "Deployment for MyGreengrassCoreGroup",
    "components": {
        "aws.greengrass.Nucleus": {
            "componentVersion": "2.0.3",
            "configurationUpdate": {
                "reset": [
                    "/networkProxy",
                    "/mqtt"
                ],
                "merge": "{\"jvmOptions\":\"-Xmx64m\",\"logging\":{\"level\":\"WARN
\"}}"
            }
        }
    },
    "deploymentPolicies": {
        "failureHandlingPolicy": "ROLLBACK",
        "componentUpdatePolicy": {
            "timeoutInSeconds": 60,
            "action": "NOTIFY_COMPONENTS"
        },
        "configurationValidationPolicy": {
```

```
            "timeoutInSeconds": 60
        }
    },
    "iotJobConfiguration": {}
}
```

出力:

```
{
    "deploymentId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "iotJobId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
    "iotJobArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:job/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE22222"
}
```

詳細は、「AWS IoT Greengrass V2 デベロッパーガイド」の「デプロイを作成する」と「コンポーネント設定を更新する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateDeployment」を参照してください。

### `delete-component`

次のコード例は、`delete-component` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンポーネントバージョンを削除するには

次の `delete-component` の例では、Hello World コンポーネントを削除します。

```
aws greengrassv2 delete-component \
    --arn arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:components:com.example.HelloWorld:versions:1.0.0
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT Greengrass V2 デベロッパーガイド」の「コンポーネントを管理する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteComponent」を参照してください。

### delete-core-device

次のコード例は、delete-core-device を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コアデバイスを削除するには

次の delete-core-device の例では、AWS IoT Greengrass コアデバイスを削除します。

```
aws greengrassv2 delete-core-device \
    --core-device-thing-name MyGreengrassCore
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT Greengrass V2 デベロッパーガイド」の「AWS IoT Greengrass コアソフトウェアをアンインストールする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteCoreDevice」を参照してください。

### describe-component

次のコード例は、describe-component を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンポーネントバージョンを記述するには

次の describe-component の例では、Hello World コンポーネントを記述します。

```
aws greengrassv2 describe-component \
    --arn arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:components:com.example.HelloWorld:versions:1.0.0
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:components:com.example.HelloWorld:versions:1.0.0",
    "componentName": "com.example.HelloWorld",
```

```
    "componentVersion": "1.0.0",
    "creationTimestamp": "2021-01-07T17:12:11.133000-08:00",
    "publisher": "Amazon",
    "description": "My first AWS IoT Greengrass component.",
    "status": {
        "componentState": "DEPLOYABLE",
        "message": "NONE",
        "errors": {}
    },
    "platforms": [
        {
            "attributes": {
                "os": "linux"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass V2 デベロッパーガイド」の「コンポーネントを管理する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeComponent」を参照してください。

### disassociate-service-role-from-account

次のコード例は、disassociate-service-role-from-account を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS アカウントから Greengrass サービスロールの関連付けを解除するには

次の disassociate-service-role-from-account の例では、AWS アカウントの Greengrass サービスロールと AWS IoT Greengrass の関連付けを解除します。

```
aws greengrassv2 disassociate-service-role-from-account
```

出力:

```
{
    "disassociatedAt": "2022-01-19T19:26:09Z"
```

```
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass V2 デベロッパーガイド」の「Greengrass サービスロール」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateServiceRoleFromAccount」を参照してください。

### get-component-version-artifact

次のコード例は、get-component-version-artifact を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンポーネントアーティファクトをダウンロードする URL を取得するには

次の get-component-version-artifact の例では、ローカルデバッグコンソールコンポーネントの JAR ファイルをダウンロードするための URL を取得します。

```
aws greengrassv2 get-component-version-artifact \
    --arn arn:aws:greengrass:us-
west-2:aws:components:aws.greengrass.LocalDebugConsole:versions:2.0.3 \
    --artifact-name "Uvt6ZEzQ9TKiAuLbfXBX_APdY0TWks3uc46tHFHTzBM=/
aws.greengrass.LocalDebugConsole.jar"
```

出力:

```
{
    "preSignedUrl": "https://evergreencomponentmanageme-
artifactbucket7410c9ef-g18n1iya8kwr.s3.us-west-2.amazonaws.com/public/
aws.greengrass.LocalDebugConsole/2.0.3/s3/ggv2-component-releases-prod-pdx/
EvergreenHttpDebugView/2ffc496ba41b39568968b22c582b4714a937193ee7687a45527238e696672521/
aws.greengrass.LocalDebugConsole/aws.greengrass.LocalDebugConsole.jar?X-Amz-
Security-Token=KwfLKSdEXAMPLE..."
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass V2 デベロッパーガイド」の「コンポーネントを管理する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetComponentVersionArtifact」を参照してください。

### get-component

次のコード例は、get-component を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: コンポーネントのレシピを YAML 形式でダウンロードするには (Linux、macOS または Unix)

次の get-component の例では、Hello World コンポーネントのレシピを YAML 形式のファイルにダウンロードします。このコマンドは次のことを行います。

--output および --query パラメータを使用して、コマンドの出力を制御します。これらのパラメータは、コマンドの出力からレシピ BLOB を抽出します。詳細については、「AWS コマンドラインインターフェイスユーザーガイド」の「コマンド出力の制御」を参照してください。base64 ユーティリティを使用します。このユーティリティは、抽出された BLOB を元のテキストにデコードします。成功した get-component コマンドによって返される BLOB は base64 でエンコードされたテキストです。元のテキストを取得するには、この BLOB をデコードする必要があります。デコードされたテキストを ファイルに保存します。コマンド (> com.example.HelloWorld-1.0.0.json) の最後のセクションでは、デコードされたテキストがファイルに保存されます。

```
aws greengrassv2 get-component \
    --arn arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:components:com.example.HelloWorld:versions:1.0.0 \
    --recipe-output-format YAML \
    --query recipe \
    --output text | base64 --decode > com.example.HelloWorld-1.0.0.json
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass V2 デベロッパーガイド」の「コンポーネントを管理する」を参照してください。

例 2: コンポーネントのレシピを YAML 形式でダウンロードするには (Windows CMD)

次の get-component の例では、Hello World コンポーネントのレシピを YAML 形式のファイルにダウンロードします。このコマンドは certutil ユーティリティを使用します。

```
aws greengrassv2 get-component ^
    --arn arn:aws:greengrass:us-
west-2:675946970638:components:com.example.HelloWorld:versions:1.0.0 ^
    --recipe-output-format YAML ^
```

```
    --query recipe ^
    --output text > com.example.HelloWorld-1.0.0.yaml.b64

certutil -
decode com.example.HelloWorld-1.0.0.yaml.b64 com.example.HelloWorld-1.0.0.yaml
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass V2 デベロッパーガイド」の「コンポーネントを管理する」を参照してください。

例 3: コンポーネントのレシピを YAML 形式でダウンロードするには (Windows PowerShell)

次の `get-component` の例では、Hello World コンポーネントのレシピを YAML 形式のファイルにダウンロードします。このコマンドは `certutil` ユーティリティを使用します。

```
aws greengrassv2 get-component `
    --arn arn:aws:greengrass:us-
west-2:675946970638:components:com.example.HelloWorld:versions:1.0.0 `
    --recipe-output-format YAML `
    --query recipe `
    --output text > com.example.HelloWorld-1.0.0.yaml.b64

certutil -
decode com.example.HelloWorld-1.0.0.yaml.b64 com.example.HelloWorld-1.0.0.yaml
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass V2 デベロッパーガイド」の「コンポーネントを管理する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetComponent」を参照してください。

### get-connectivity-info

次のコード例は、`get-connectivity-info` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Greengrass コアデバイスの接続情報を取得するには

次の `get-connectivity-info` の例では、Greengrass コアデバイスの接続情報を取得します。クライアントデバイスはこの情報を使用して、このコアデバイスで実行される MQTT ブローカーに接続します。

```
aws greengrassv2 get-connectivity-info \
    --thing-name MyGreengrassCore
```

出力:

```
{
    "connectivityInfo": [
        {
            "id": "localIP_192.0.2.0",
            "hostAddress": "192.0.2.0",
            "portNumber": 8883
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass V2 デベロッパーガイド」の「コアデバイスエンドポイントを管理する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetConnectivityInfo」を参照してください。

### get-core-device

次のコード例は、get-core-device を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コアデバイスを取得するには

次の get-core-device の例では、AWS IoT Greengrass コアデバイスに関する情報を取得します。

```
aws greengrassv2 get-core-device \
    --core-device-thing-name MyGreengrassCore
```

出力:

```
{
    "coreDeviceThingName": "MyGreengrassCore",
    "coreVersion": "2.0.3",
```

```
    "platform": "linux",
    "architecture": "amd64",
    "status": "HEALTHY",
    "lastStatusUpdateTimestamp": "2021-01-08T04:57:58.838000-08:00",
    "tags": {}
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass V2 デベロッパーガイド」の「コアデバイスのステータスを確認する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetCoreDevice」を参照してください。

### get-deployment

次のコード例は、get-deployment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デプロイを取得するには

次の get-deployment の例では、AWS IoT Greengrass nucleus コンポーネントのコアデバイスのグループにデプロイする情報を取得します。

```
aws greengrassv2 get-deployment \
    --deployment-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "targetArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/
MyGreengrassCoreGroup",
    "revisionId": "14",
    "deploymentId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "deploymentName": "Deployment for MyGreengrassCoreGroup",
    "deploymentStatus": "ACTIVE",
    "iotJobId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
    "iotJobArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:job/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE22222",
    "components": {
        "aws.greengrass.Nucleus": {
```

```
            "componentVersion": "2.0.3",
            "configurationUpdate": {
                "merge": "{\"jvmOptions\":\"-Xmx64m\",\"logging\":{\"level\":\"WARN
\"}}",
                "reset": [
                    "/networkProxy",
                    "/mqtt"
                ]
            }
        }
    },
    "deploymentPolicies": {
        "failureHandlingPolicy": "ROLLBACK",
        "componentUpdatePolicy": {
            "timeoutInSeconds": 60,
            "action": "NOTIFY_COMPONENTS"
        },
        "configurationValidationPolicy": {
            "timeoutInSeconds": 60
        }
    },
    "iotJobConfiguration": {},
    "creationTimestamp": "2021-01-07T17:21:20.691000-08:00",
    "isLatestForTarget": false,
    "tags": {}
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass V2 デベロッパーガイド」の「コンポーネントをデバイスにデプロイする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDeployment」を参照してください。

### `get-service-role-for-account`

次のコード例は、`get-service-role-for-account` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS アカウントの Greengrass サービスロールを取得するには

次の `get-service-role-for-account` の例では、AWS アカウントの AWS IoT Greengrass に関連付けられているサービスロールを取得します。

```
aws greengrassv2 get-service-role-for-account
```

出力:

```
{
    "associatedAt": "2022-01-19T19:21:53Z",
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/Greengrass_ServiceRole"
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass V2 デベロッパーガイド」の「Greengrass サービスロール」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetServiceRoleForAccount」を参照してください。

### list-client-devices-associated-with-core-device

次のコード例は、list-client-devices-associated-with-core-device を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コアデバイスに関連付けられたクライアントデバイスを一覧表示するには

次の list-client-devices-associated-with-core-device の例では、コアデバイスに関連付けられているすべてのクライアントデバイスを一覧表示します。

```
aws greengrassv2 list-client-devices-associated-with-core-device \
  --core-device-thing-name MyTestGreengrassCore
```

出力:

```
{
    "associatedClientDevices": [
        {
            "thingName": "MyClientDevice2",
            "associationTimestamp": "2021-07-12T16:33:55.843000-07:00"
        },
        {
            "thingName": "MyClientDevice1",
            "associationTimestamp": "2021-07-12T16:33:55.843000-07:00"
```

```
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass V2 デベロッパーガイド」の「ローカル IoT デバイスとやり取りする」参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListClientDevicesAssociatedWithCoreDevice」を参照してください。

### `list-component-versions`

次のコード例は、`list-component-versions` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンポーネントのバージョンを一覧表示するには

次の `list-component-versions` の例では、Hello World コンポーネントのすべてのバージョンを一覧表示します。

```
aws greengrassv2 list-component-versions \
    --arn arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:components:com.example.HelloWorld
```

出力:

```
{
    "componentVersions": [
        {
            "componentName": "com.example.HelloWorld",
            "componentVersion": "1.0.1",
            "arn": "arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:components:com.example.HelloWorld:versions:1.0.1"
        },
        {
            "componentName": "com.example.HelloWorld",
            "componentVersion": "1.0.0",
            "arn": "arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:components:com.example.HelloWorld:versions:1.0.0"
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass V2 デベロッパーガイド」の「コンポーネントを管理する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListComponentVersions」を参照してください。

### `list-components`

次のコード例は、`list-components` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンポーネントを一覧表示するには

次の `list-components` の例では、現在のリージョンの AWS アカウントで定義されている各コンポーネントとその最新バージョンを一覧表示します。

```
aws greengrassv2 list-components
```

出力:

```
{
    "components": [
        {
            "arn": "arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:components:com.example.HelloWorld",
            "componentName": "com.example.HelloWorld",
            "latestVersion": {
                "arn": "arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:components:com.example.HelloWorld:versions:1.0.1",
                "componentVersion": "1.0.1",
                "creationTimestamp": "2021-01-08T16:51:07.352000-08:00",
                "description": "My first AWS IoT Greengrass component.",
                "publisher": "Amazon",
                "platforms": [
                    {
                        "attributes": {
                            "os": "linux"
                        }
                    }
```

```
                ]
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass V2 デベロッパーガイド」の「コンポーネントを管理する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListComponents」を参照してください。

### `list-core-devices`

次のコード例は、`list-core-devices` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コアデバイスを一覧表示するには

次の `list-core-devices` の例は、現在のリージョンの AWS アカウントにある AWS IoT Greengrass コアデバイスを一覧表示します。

```
aws greengrassv2 list-core-devices
```

出力:

```
{
    "coreDevices": [
        {
            "coreDeviceThingName": "MyGreengrassCore",
            "status": "HEALTHY",
            "lastStatusUpdateTimestamp": "2021-01-08T04:57:58.838000-08:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass V2 デベロッパーガイド」の「コアデバイスのステータスを確認する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListCoreDevices」を参照してください。

### list-deployments

次のコード例は、list-deployments を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デプロイを一覧表示するには

次の list-deployments の例では、現在のリージョンの AWS アカウントで定義された各デプロイの最新リビジョンを一覧表示します。

```
aws greengrassv2 list-deployments
```

出力:

```
{
    "deployments": [
        {
            "targetArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/
MyGreengrassCoreGroup",
            "revisionId": "14",
            "deploymentId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "deploymentName": "Deployment for MyGreengrassCoreGroup",
            "creationTimestamp": "2021-01-07T17:21:20.691000-08:00",
            "deploymentStatus": "ACTIVE",
            "isLatestForTarget": false
        },
        {
            "targetArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/
MyGreengrassCore",
            "revisionId": "1",
            "deploymentId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "deploymentName": "Deployment for MyGreengrassCore",
            "creationTimestamp": "2021-01-06T16:10:42.407000-08:00",
            "deploymentStatus": "COMPLETED",
            "isLatestForTarget": false
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass V2 デベロッパーガイド」の「コンポーネントをデバイスにデプロイする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDeployments」を参照してください。

### `list-effective-deployments`

次のコード例は、`list-effective-deployments` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デプロイジョブを一覧表示するには

次の `list-effective-deployments` の例では、AWS IoT Greengrass コアデバイスに適用されるデプロイを一覧表示します。

```
aws greengrassv2 list-effective-deployments \
    --core-device-thing-name MyGreengrassCore
```

出力:

```
{
    "effectiveDeployments": [
        {
            "deploymentId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "deploymentName": "Deployment for MyGreengrassCore",
            "iotJobId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
            "targetArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/
MyGreengrassCore",
            "coreDeviceExecutionStatus": "COMPLETED",
            "reason": "SUCCESSFUL",
            "creationTimestamp": "2021-01-06T16:10:42.442000-08:00",
            "modifiedTimestamp": "2021-01-08T17:21:27.830000-08:00"
        },
        {
            "deploymentId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "deploymentName": "Deployment for MyGreengrassCoreGroup",
            "iotJobId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE44444",
            "iotJobArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:job/a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE44444",
            "targetArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/
MyGreengrassCoreGroup",
            "coreDeviceExecutionStatus": "SUCCEEDED",
            "reason": "SUCCESSFUL",
```

```
            "creationTimestamp": "2021-01-07T17:19:20.394000-08:00",
            "modifiedTimestamp": "2021-01-07T17:21:20.721000-08:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass V2 デベロッパーガイド」の「コアデバイスのステータスを確認する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListEffectiveDeployments」を参照してください。

### `list-installed-components`

次のコード例は、`list-installed-components` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コアデバイスにインストールされているコンポーネントを一覧表示するには

次の `list-installed-components` の例では、AWS IoT Greengrass コアデバイスにインストールされているコンポーネントを一覧表示します。

```
aws greengrassv2 list-installed-components \
    --core-device-thing-name MyGreengrassCore
```

出力:

```
{
    "installedComponents": [
        {
            "componentName": "aws.greengrass.Cli",
            "componentVersion": "2.0.3",
            "lifecycleState": "RUNNING",
            "isRoot": true
        },
        {
            "componentName": "aws.greengrass.Nucleus",
            "componentVersion": "2.0.3",
            "lifecycleState": "FINISHED",
            "isRoot": true
        }
```

```
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass V2 デベロッパーガイド」の「コアデバイスのステータスを確認する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListInstalledComponents」を参照してください。

### `list-tags-for-resource`

次のコード例は、`list-tags-for-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースのタグを一覧表示するには

次の `list-tags-for-resource` の例では、AWS IoT Greengrass コアデバイスのすべてのタグを一覧表示します。

```
aws greengrassv2 list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:coreDevices:MyGreengrassCore
```

出力:

```
{
    "tags": {
        "Owner": "richard-roe"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass V2 デベロッパーガイド」の「リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### `tag-resource`

次のコード例は、`tag-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースにタグを追加する

次の tag-resource の例では、AWS IoT Greengrass コアデバイスに所有者タグを追加します。このタグを使用して、コアデバイスを所有するユーザーに基づいてコアデバイスへのアクセスを制御できます。

```
aws greengrassv2 tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:coreDevices:MyGreengrassCore \
    --tags Owner=richard-roe
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT Greengrass V2 デベロッパーガイド」の「リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次の例では、untag-resource を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

リソースからタグを削除するには

次の untag-resource の例では、AWS IoT Greengrass コアデバイスから所有者タグを削除します。

```
aws iotsitewise untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:coreDevices:MyGreengrassCore \
    --tag-keys Owner
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT Greengrass V2 デベロッパーガイド」の「リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-connectivity-info

次のコード例は、update-connectivity-info を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Greengrass コアデバイスの接続情報を更新するには

次の update-connectivity-info の例では、Greengrass コアデバイスの接続情報を取得します。クライアントデバイスはこの情報を使用して、このコアデバイスで実行される MQTT ブローカーに接続します。

```
aws greengrassv2 update-connectivity-info \
    --thing-name MyGreengrassCore \
    --cli-input-json file://core-device-connectivity-info.json
```

core-device-connectivity-info.json の内容:

```
{
    "connectivityInfo": [
        {
            "hostAddress": "192.0.2.0",
            "portNumber": 8883,
            "id": "localIP_192.0.2.0"
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "version": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
```

詳細については、「AWS IoT Greengrass V2 デベロッパーガイド」の「コアデバイスエンドポイントを管理する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateConnectivityInfo」を参照してください。

## AWS IoT ジョブ SDK リリース examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS IoT ジョブ SDK リリース で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `describe-job-execution`

次のコード例は、describe-job-execution を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ジョブ実行の詳細を取得するには

次の describe-job-execution の例では、指定されたジョブとモノの最新の実行の詳細を取得します。

```
aws iot-jobs-data describe-job-execution \
    --job-id SampleJob \
    --thing-name MotionSensor1 \
    --endpoint-url https://1234567890abcd.jobs.iot.us-west-2.amazonaws.com
```

出力:

```
{
```

```
    "execution": {
        "approximateSecondsBeforeTimedOut": 88,
        "executionNumber": 2939653338,
        "jobId": "SampleJob",
        "lastUpdatedAt": 1567701875.743,
        "queuedAt": 1567701902.444,
        "status": "QUEUED",
        "thingName": "MotionSensor1 ",
        "versionNumber": 3
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「デバイスとジョブ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeJobExecution」を参照してください。

### get-pending-job-executions

次のコード例は、get-pending-job-executions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノに対する終了ステータスにないすべてのジョブのリストを取得するには

次の get-pending-job-executions の例では、指定されたモノに対する終了状態にないすべてのジョブのリストを表示します。

```
aws iot-jobs-data get-pending-job-executions \
    --thing-name MotionSensor1
    --endpoint-url https://1234567890abcd.jobs.iot.us-west-2.amazonaws.com
```

出力:

```
{
    "inProgressJobs": [
    ],
    "queuedJobs": [
        {
            "executionNumber": 2939653338,
```

```
            "jobId": "SampleJob",
            "lastUpdatedAt": 1567701875.743,
            "queuedAt": 1567701902.444,
            "versionNumber": 3
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「デバイスとジョブ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPendingJobExecutions」を参照してください。

### `start-next-pending-job-execution`

次のコード例は、`start-next-pending-job-execution` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノに対する保留中の次のジョブ実行を取得して開始するには

次の `start-next-pending-job-execution` の例では、指定されたモノに対する IN_PROGRESS または QUEUED ステータスの次のジョブ実行を取得して開始します。

```
aws iot-jobs-data start-next-pending-job-execution \
    --thing-name MotionSensor1
    --endpoint-url https://1234567890abcd.jobs.iot.us-west-2.amazonaws.com
```

出力:

```
{
    "execution": {
        "approximateSecondsBeforeTimedOut": 88,
        "executionNumber": 2939653338,
        "jobId": "SampleJob",
        "lastUpdatedAt": 1567714853.743,
        "queuedAt": 1567701902.444,
        "startedAt": 1567714871.690,
        "status": "IN_PROGRESS",
        "thingName": "MotionSensor1 ",
```

```
        "versionNumber": 3
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「デバイスとジョブ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartNextPendingJobExecution」を参照してください。

### update-job-execution

次のコード例は、update-job-execution を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ジョブ実行のステータスを更新するには

次の update-job-execution の例では、指定されたジョブとモノのステータスを更新します。

```
aws iot-jobs-data update-job-execution \
    --job-id SampleJob \
    --thing-name MotionSensor1 \
    --status REMOVED \
    --endpoint-url https://1234567890abcd.jobs.iot.us-west-2.amazonaws.com
```

出力:

```
{
    "executionState": {
        "status": "REMOVED",
        "versionNumber": 3
    },
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「デバイスとジョブ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateJobExecution」を参照してください。

# AWS IoT SiteWise examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS IoT SiteWise で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック


- アクション


## アクション

### `associate-assets`

次のコード例は、`associate-assets` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

子アセットを親アセットに関連付けるには

次の `associate-assets` の例では、風力タービンアセットを風力発電所アセットに関連付けます。風力タービンアセットモデルは、風力発電所アセットモデルに階層として存在します。

```
aws iotsitewise associate-assets \
    --asset-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE \
    --hierarchy-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-77777EXAMPLE \
    --child-asset-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「Associating assets」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateAssets」を参照してください。

### batch-associate-project-assets

次のコード例は、batch-associate-project-assets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アセットをプロジェクトに関連付けるには

次の batch-associate-project-assets の例では、風力発電所アセットをプロジェクトに関連付けます。

```
aws iotsitewise batch-associate-project-assets \
    --project-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-eeeeeEXAMPLE \
    --asset-ids a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT SiteWise Monitor アプリケーションガイド」の「Adding assets to projects」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchAssociateProjectAssets」を参照してください。

### batch-disassociate-project-assets

次のコード例は、batch-disassociate-project-assets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロジェクトからアセットの関連付けを解除するには

次の batch-disassociate-project-assets の例では、プロジェクトから風力発電所アセットの関連付けを解除します。

```
aws iotsitewise batch-disassociate-project-assets \
    --project-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-eeeeeEXAMPLE \
    --asset-ids a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT SiteWise Monitor アプリケーションガイド」の「Adding assets to projects」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchDisassociateProjectAssets」を参照してください。

### batch-put-asset-property-value

次のコード例は、batch-put-asset-property-value を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アセットプロパティにデータを送信するには

次の batch-put-asset-property-value の例では、プロパティエイリアスによって識別されるアセットプロパティに電力と温度のデータを送信します。

```
aws iotsitewise batch-put-asset-property-value \
    --cli-input-json file://batch-put-asset-property-value.json
```

batch-put-asset-property-value.json の内容:

```
{
    "entries": [
        {
            "entryId": "1575691200-company-windfarm-3-turbine-7-power",
            "propertyAlias": "company-windfarm-3-turbine-7-power",
            "propertyValues": [
                {
                    "value": {
                        "doubleValue": 4.92
                    },
                    "timestamp": {
                        "timeInSeconds": 1575691200
                    },
                    "quality": "GOOD"
                }
            ]
        },
        {
            "entryId": "1575691200-company-windfarm-3-turbine-7-temperature",
            "propertyAlias": "company-windfarm-3-turbine-7-temperature",
            "propertyValues": [
                {
                    "value": {
```

```
                        "integerValue": 38
                    },
                    "timestamp": {
                        "timeInSeconds": 1575691200
                    }
                }
            ]
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "errorEntries": []
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「Ingesting data using the AWS IoT SiteWise API」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchPutAssetPropertyValue」を参照してください。

### create-access-policy

次のコード例は、create-access-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ポータルへのユーザー管理アクセスを許可するには

次の create-access-policy の例では、風力発電所会社のウェブポータルへの管理者アクセス権をユーザーに付与するアクセスポリシーを作成します。

```
aws iotsitewise create-access-policy \
    --cli-input-json file://create-portal-administrator-access-policy.json
```

create-portal-administrator-access-policy.json の内容:

```
{
    "accessPolicyIdentity": {
        "user": {
```

```
            "id": "a1b2c3d4e5-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-bbbbbEXAMPLE"
        }
    },
    "accessPolicyPermission": "ADMINISTRATOR",
    "accessPolicyResource": {
        "portal": {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-aaaaaEXAMPLE"
        }
    }
}
```

出力:

```
{
    "accessPolicyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-cccccEXAMPLE",
    "accessPolicyArn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:access-policy/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-cccccEXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「Adding or removing portal administrators」を参照してください。

例 2: プロジェクトへの読み取り専用アクセス権をユーザーに付与するには

次の `create-access-policy` の例では、風力発電所プロジェクトへの読み取り専用アクセス権をユーザーに付与するアクセスポリシーを作成します。

```
aws iotsitewise create-access-policy \
    --cli-input-json file://create-project-viewer-access-policy.json
```

`create-project-viewer-access-policy.json` の内容:

```
{
    "accessPolicyIdentity": {
        "user": {
            "id": "a1b2c3d4e5-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-bbbbbEXAMPLE"
        }
    },
    "accessPolicyPermission": "VIEWER",
    "accessPolicyResource": {
        "project": {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-eeeeeEXAMPLE"
```

```
        }
    }
}
```

出力:

```
{
    "accessPolicyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-dddddEXAMPLE",
    "accessPolicyArn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:access-policy/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-dddddEXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS SiteWise Monitor アプリケーションガイド」の「Assigning project viewers」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateAccessPolicy」を参照してください。

### `create-asset-model`

次のコード例は、`create-asset-model` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アセットモデルを作成するには

次の `create-asset-model` の例では、次のプロパティを使用して風力タービンを定義するアセットモデルを作成します。

シリアル番号 - 風力タービンのシリアル番号 発電電力 - 風力タービンからの発電電力のデータストリーム 温度 C - 風力タービンからの温度のデータストリーム (摂氏) 温度 F - 摂氏から華氏にマップされた温度のデータポイント

```
aws iotsitewise create-asset-model \
    --cli-input-json file://create-wind-turbine-model.json
```

`create-wind-turbine-model.json` の内容:

```
{
    "assetModelName": "Wind Turbine Model",
    "assetModelDescription": "Represents a wind turbine",
    "assetModelProperties": [
```

```
        {
            "name": "Serial Number",
            "dataType": "STRING",
            "type": {
                "attribute": {}
            }
        },
        {
            "name": "Generated Power",
            "dataType": "DOUBLE",
            "unit": "kW",
            "type": {
                "measurement": {}
            }
        },
        {
            "name": "Temperature C",
            "dataType": "DOUBLE",
            "unit": "Celsius",
            "type": {
                "measurement": {}
            }
        },
        {
            "name": "Temperature F",
            "dataType": "DOUBLE",
            "unit": "Fahrenheit",
            "type": {
                "transform": {
                    "expression": "temp_c * 9 / 5 + 32",
                    "variables": [
                        {
                            "name": "temp_c",
                            "value": {
                                "propertyId": "Temperature C"
                            }
                        }
                    ]
                }
            }
        },
        {
            "name": "Total Generated Power",
            "dataType": "DOUBLE",
```

```
            "unit": "kW",
            "type": {
                "metric": {
                    "expression": "sum(power)",
                    "variables": [
                        {
                            "name": "power",
                            "value": {
                                "propertyId": "Generated Power"
                            }
                        }
                    ],
                    "window": {
                        "tumbling": {
                            "interval": "1h"
                        }
                    }
                }
            }
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "assetModelId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
    "assetModelArn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:asset-model/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
    "assetModelStatus": {
        "state": "CREATING"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「Defining asset models」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateAssetModel」を参照してください。

### create-asset

次のコード例は、create-asset を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アセットを作成するには

次の create-asset の例では、風力タービンアセットモデルから風力タービンアセットを作成します。

```
aws iotsitewise create-asset \
    --asset-model-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE \
    --asset-name "Wind Turbine 1"
```

出力:

```
{
    "assetId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE",
    "assetArn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:asset/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE",
    "assetStatus": {
        "state": "CREATING"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「Creating assets」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateAsset」を参照してください。

### create-dashboard

次のコード例は、create-dashboard を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ダッシュボードを作成するには

次の create-dashboard の例では、風力発電所の総発電電力が表示される折れ線グラフを含むダッシュボードを作成します。

```
aws iotsitewise create-dashboard \
    --project-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-eeeeeEXAMPLE \
    --dashboard-name "Wind Farm" \
    --dashboard-definition file://create-wind-farm-dashboard.json
```

create-wind-farm-dashboard.json の内容:

```
{
    "widgets": [
        {
            "type": "monitor-line-chart",
            "title": "Generated Power",
            "x": 0,
            "y": 0,
            "height": 3,
            "width": 3,
            "metrics": [
                {
                    "label": "Power",
                    "type": "iotsitewise",
                    "assetId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE",
                    "propertyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-99999EXAMPLE"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "dashboardId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-fffffEXAMPLE",
    "dashboardArn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:dashboard/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-fffffEXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「Creating dashboards (CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDashboard」を参照してください。

### create-gateway

次のコード例は、create-gateway を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ゲートウェイを作成するには

次の create-gateway の例では、AWS IoT Greengrass で実行されるゲートウェイを作成します。

```
aws iotsitewise create-gateway \
    --gateway-name ExampleCorpGateway \
    --gateway-platform greengrass={groupArn=arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:/greengrass/groups/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-1b1b1EXAMPLE}
```

出力:

```
{
    "gatewayId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-1a1a1EXAMPLE",
    "gatewayArn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:gateway/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-1a1a1EXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「Configuring a gateway」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateGateway」を参照してください。

### create-portal

次のコード例は、create-portal を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポータルを作成するには

次の create-portal の例では、風力発電所会社のウェブポータルを作成します。ポータルは、AWS Single Sign-On が有効になっている同じリージョンにのみ作成できます。

```
aws iotsitewise create-portal \
```

```
    --portal-name WindFarmPortal \
    --portal-description "A portal that contains wind farm projects for Example
 Corp." \
    --portal-contact-email support@example.com \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
MySiteWiseMonitorServiceRole
```

出力:

```
{
    "portalId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-aaaaaEXAMPLE",
    "portalArn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:portal/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-aaaaaEXAMPLE",
    "portalStartUrl": "https://a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
aaaaaEXAMPLE.app.iotsitewise.aws",
    "portalStatus": {
        "state": "CREATING"
    },
    "ssoApplicationId": "ins-a1b2c3d4-EXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「Getting started with AWS IoT SiteWise Monitor」および「AWS SiteWise ユーザーガイド」の「Enabling AWS SSO」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreatePortal」を参照してください。

### create-project

次のコード例は、create-project を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロジェクトを作成するには

次の create-project の例では、風力発電所プロジェクトを作成します。

```
aws iotsitewise create-project \
    --portal-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-aaaaaEXAMPLE \
    --project-name "Wind Farm 1" \
```

```
    --project-description "Contains asset visualizations for Wind Farm #1 for
 Example Corp."
```

出力:

```
{
    "projectId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-eeeeeEXAMPLE",
    "projectArn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:project/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-eeeeeEXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise Monitor アプリケーションガイド」の「Creating projects」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateProject」を参照してください。

### delete-access-policy

次のコード例は、delete-access-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロジェクトまたはポータルへのユーザーのアクセス権を取り消すには

次の delete-access-policy の例では、ポータルへの管理者アクセス権をユーザーに付与するアクセスポリシーを削除します。

```
aws iotsitewise delete-access-policy \
    --access-policy-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-cccccEXAMPLE
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「Adding or removing portal administrators」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAccessPolicy」を参照してください。

### delete-asset-model

次のコード例は、delete-asset-model を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アセットモデルを削除するには

次の delete-asset-model の例では、風力タービンアセットモデルを削除します。

```
aws iotsitewise delete-asset-model \
    --asset-model-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "assetModelStatus": {
        "state": "DELETING"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「Deleting asset models」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAssetModel」を参照してください。

## delete-asset

次のコード例は、delete-asset を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アセットを削除するには

次の delete-asset の例では、風力タービンアセットを削除します。

```
aws iotsitewise delete-asset \
    --asset-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "assetStatus": {
        "state": "DELETING"
    }
```

```
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「Deleting assets」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAsset」を参照してください。

### delete-dashboard

次のコード例は、delete-dashboard を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ダッシュボードを削除するには

次の delete-dashboard の例では、風力タービンダッシュボードを削除します。

```
aws iotsitewise delete-dashboard \
    --dashboard-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-fffffEXAMPLE
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT SiteWise Monitor アプリケーションガイド」の「ダッシュボードの削除を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDashboard」を参照してください。

### delete-gateway

次のコード例は、delete-gateway を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ゲートウェイを削除するには

次の delete-gateway の例では、ゲートウェイを削除します。

```
aws iotsitewise delete-gateway \
    --gateway-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-1a1a1EXAMPLE
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「Ingesting data using a gateway」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteGateway」を参照してください。

### delete-portal

次のコード例は、delete-portal を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポータルを削除するには

次の delete-portal の例では、風力発電所会社のウェブポータルを削除します。

```
aws iotsitewise delete-portal \
    --portal-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-aaaaaEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "portalStatus": {
        "state": "DELETING"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「Deleting a portal」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePortal」を参照してください。

### delete-project

次のコード例は、delete-project を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロジェクトを削除するには

次の delete-project の例では、風力発電所プロジェクトを削除します。

```
aws iotsitewise delete-project \
    --project-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-eeeeeEXAMPLE
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT SiteWise Monitor アプリケーションガイド」の「Deleting projects」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteProject」を参照してください。

### describe-access-policy

次のコード例は、describe-access-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクセスポリシーの説明を表示するには

次の describe-access-policy の例では、風力発電所会社のウェブポータルへの管理者アクセス権をユーザーに付与するアクセスポリシーの説明を表示します。

```
aws iotsitewise describe-access-policy \
    --access-policy-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-cccccEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "accessPolicyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-cccccEXAMPLE",
    "accessPolicyArn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:access-policy/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-cccccEXAMPLE",
    "accessPolicyIdentity": {
        "user": {
            "id": "a1b2c3d4e5-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-bbbbbEXAMPLE"
        }
    },
    "accessPolicyResource": {
        "portal": {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-aaaaaEXAMPLE"
        }
```

```
    },
    "accessPolicyPermission": "ADMINISTRATOR",
    "accessPolicyCreationDate": "2020-02-20T22:35:15.552880124Z",
    "accessPolicyLastUpdateDate": "2020-02-20T22:35:15.552880124Z"
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「Adding or removing portal administrators」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAccessPolicy」を参照してください。

### describe-asset-model

次のコード例は、describe-asset-model を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アセットモデルの説明を表示するには

次の describe-asset-model の例では、風力発電所アセットモデルの説明を表示します。

```
aws iotsitewise describe-asset-model \
    --asset-model-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "assetModelId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
    "assetModelArn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:asset-model/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
    "assetModelName": "Wind Farm Model",
    "assetModelDescription": "Represents a wind farm that comprises many wind
 turbines",
    "assetModelProperties": [
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-99999EXAMPLE",
            "name": "Total Generated Power",
            "dataType": "DOUBLE",
            "unit": "kW",
            "type": {
                "metric": {
                    "expression": "sum(power)",
```

```
                    "variables": [
                        {
                            "name": "power",
                            "value": {
                                "propertyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-66666EXAMPLE",
                                "hierarchyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-77777EXAMPLE"
                            }
                        }
                    ],
                    "window": {
                        "tumbling": {
                            "interval": "1h"
                        }
                    }
                }
            }
        },
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-88888EXAMPLE",
            "name": "Region",
            "dataType": "STRING",
            "type": {
                "attribute": {
                    "defaultValue": " "
                }
            }
        }
    ],
    "assetModelHierarchies": [
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-77777EXAMPLE",
            "name": "Wind Turbines",
            "childAssetModelId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE"
        }
    ],
    "assetModelCreationDate": 1575671284.0,
    "assetModelLastUpdateDate": 1575671988.0,
    "assetModelStatus": {
        "state": "ACTIVE"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「Describing a specific asset model」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAssetModel」を参照してください。

### describe-asset-property

次のコード例は、describe-asset-property を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アセットプロパティの説明を表示するには

次の describe-asset-property の例では、風力発電所アセットの総発電電力プロパティの説明を表示します。

```
aws iotsitewise describe-asset-property \
    --asset-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE \
    --property-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-99999EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "assetId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE",
    "assetName": "Wind Farm 1",
    "assetModelId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
    "assetProperty": {
        "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-99999EXAMPLE",
        "name": "Total Generated Power",
        "notification": {
            "topic": "$aws/sitewise/asset-models/a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-22222EXAMPLE/assets/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE/properties/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-99999EXAMPLE",
            "state": "DISABLED"
        },
        "dataType": "DOUBLE",
        "unit": "kW",
        "type": {
            "metric": {
                "expression": "sum(power)",
                "variables": [
```

```
                    {
                        "name": "power",
                        "value": {
                            "propertyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-66666EXAMPLE",
                            "hierarchyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-77777EXAMPLE"
                        }
                    }
                ],
                "window": {
                    "tumbling": {
                        "interval": "1h"
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「Describing a specific asset property」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAssetProperty」を参照してください。

### `describe-asset`

次のコード例は、`describe-asset` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アセットの説明を表示するには

次の `describe-asset` の例では、風力発電所アセットの説明を表示します。

```
aws iotsitewise describe-asset \
    --asset-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "assetId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE",
```

```
    "assetArn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:asset/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE",
    "assetName": "Wind Farm 1",
    "assetModelId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
    "assetProperties": [
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-88888EXAMPLE",
            "name": "Region",
            "dataType": "STRING"
        },
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-99999EXAMPLE",
            "name": "Total Generated Power",
            "dataType": "DOUBLE",
            "unit": "kW"
        }
    ],
    "assetHierarchies": [
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-77777EXAMPLE",
            "name": "Wind Turbines"
        }
    ],
    "assetCreationDate": 1575672453.0,
    "assetLastUpdateDate": 1575672453.0,
    "assetStatus": {
        "state": "ACTIVE"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「Describing a specific asset」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAsset」を参照してください。

### describe-dashboard

次のコード例は、describe-dashboard を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ダッシュボードの説明を表示するには

次の describe-dashboard の例では、指定された風力発電所ダッシュボードの説明を表示します。

```
aws iotsitewise describe-dashboard \
    --dashboard-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-fffffEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "dashboardId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-fffffEXAMPLE",
    "dashboardArn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:dashboard/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-fffffEXAMPLE",
    "dashboardName": "Wind Farm",
    "projectId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-eeeeeEXAMPLE",
    "dashboardDefinition": "{\"widgets\":[{\"type\":\"monitor-line-chart\",\"title
\":\"Generated Power\",\"x\":0,\"y\":0,\"height\":3,\"width\":3,\"metrics\":
[{\"label\":\"Power\",\"type\":\"iotsitewise\",\"assetId\":\"a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-44444EXAMPLE\",\"propertyId\":\"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-99999EXAMPLE\"}]}]}",
    "dashboardCreationDate": "2020-05-01T20:32:12.228476348Z",
    "dashboardLastUpdateDate": "2020-05-01T20:32:12.228476348Z"
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise Monitor アプリケーションガイド」の「ダッシュボードの表示を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDashboard」を参照してください。

### describe-gateway-capability-configuration

次のコード例は、describe-gateway-capability-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ゲートウェイ機能の説明を表示するには

次の describe-gateway-capability-configuration の例では、OPC-UA ソース機能の説明を表示します。

```
aws iotsitewise describe-gateway-capability-configuration \
```

```
    --gateway-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-1a1a1EXAMPLE \
    --capability-namespace "iotsitewise:opcuacollector:1"
```

出力:

```
{
    "gatewayId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-1a1a1EXAMPLE",
    "capabilityNamespace": "iotsitewise:opcuacollector:1",
    "capabilityConfiguration": "{\"sources\":[{\"name\":\"Wind Farm #1\",
\"endpoint\":{\"certificateTrust\":{\"type\":\"TrustAny\"},\"endpointUri
\":\"opc.tcp://203.0.113.0:49320\",\"securityPolicy\":\"BASIC256\",
\"messageSecurityMode\":\"SIGN_AND_ENCRYPT\",\"identityProvider\":
{\"type\":\"Username\",\"usernameSecretArn\":\"arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:123456789012:secret:greengrass-factory1-auth-3QNDmM\"},\"nodeFilterRules\":
[]},\"measurementDataStreamPrefix\":\"\"}]}",
    "capabilitySyncStatus": "IN_SYNC"
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「Configuring data sources」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeGatewayCapabilityConfiguration」を参照してください。

### describe-gateway

次のコード例は、describe-gateway を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ゲートウェイの説明を表示するには

次の describe-gateway の例では、ゲートウェイの説明を表示します。

```
aws iotsitewise describe-gateway \
    --gateway-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-1a1a1EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "gatewayId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-1a1a1EXAMPLE",
    "gatewayName": "ExampleCorpGateway",
```

```
    "gatewayArn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:gateway/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-1a1a1EXAMPLE",
    "gatewayPlatform": {
        "greengrass": {
            "groupArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
groups/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-1b1b1EXAMPLE"
        }
    },
    "gatewayCapabilitySummaries": [
        {
            "capabilityNamespace": "iotsitewise:opcuacollector:1",
            "capabilitySyncStatus": "IN_SYNC"
        }
    ],
    "creationDate": 1588369971.457,
    "lastUpdateDate": 1588369971.457
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「Ingesting data using a gateway」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeGateway」を参照してください。

### `describe-logging-options`

次のコード例は、`describe-logging-options` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在の AWS IoT SiteWise ログ記録オプションを取得するには

次の `describe-logging-options` の例では、現在のリージョンにおける AWS アカウントの現在の AWS IoT SiteWise ログ記録オプションを取得します。

```
aws iotsitewise describe-logging-options
```

出力:

```
{
    "loggingOptions": {
        "level": "INFO"
```

```
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「Monitoring AWS IoT SiteWise with Amazon CloudWatch Logs」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeLoggingOptions」を参照してください。

### describe-portal

次のコード例は、describe-portal を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポータルの説明を表示するには

次の describe-portal の例では、風力発電所会社のウェブポータルの説明を表示します。

```
aws iotsitewise describe-portal \
    --portal-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-aaaaaEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "portalId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-aaaaaEXAMPLE",
    "portalArn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:portal/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-aaaaaEXAMPLE",
    "portalName": "WindFarmPortal",
    "portalDescription": "A portal that contains wind farm projects for Example
 Corp.",
    "portalClientId": "E-a1b2c3d4e5f6_a1b2c3d4e5f6EXAMPLE",
    "portalStartUrl": "https://a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
aaaaaEXAMPLE.app.iotsitewise.aws",
    "portalContactEmail": "support@example.com",
    "portalStatus": {
        "state": "ACTIVE"
    },
    "portalCreationDate": "2020-02-04T23:01:52.90248068Z",
    "portalLastUpdateDate": "2020-02-04T23:01:52.90248078Z",
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/MySiteWiseMonitorServiceRole"
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「Administering your portals」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribePortal」を参照してください。

### describe-project

次のコード例は、describe-project を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロジェクトの説明を表示するには

次の describe-project の例では、風力発電所プロジェクトの説明を表示します。

```
aws iotsitewise describe-project \
    --project-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-eeeeeEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "projectId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-eeeeeEXAMPLE",
    "projectArn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:project/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-eeeeeEXAMPLE",
    "projectName": "Wind Farm 1",
    "portalId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-aaaaaEXAMPLE",
    "projectDescription": "Contains asset visualizations for Wind Farm #1 for
 Example Corp.",
    "projectCreationDate": "2020-02-20T21:58:43.362246001Z",
    "projectLastUpdateDate": "2020-02-20T21:58:43.362246095Z"
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise Monitor アプリケーションガイド」の「プロジェクト詳細の表示を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeProject」を参照してください。

### disassociate-assets

次のコード例は、disassociate-assets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

親アセットから子アセットの関連付けを解除するには

次の disassociate-assets の例では、風力発電所アセットから風力タービンアセットの関連付けを解除します。

```
aws iotsitewise disassociate-assets \
    --asset-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE \
    --hierarchy-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-77777EXAMPLE \
    --child-asset-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「Associating assets」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateAssets」を参照してください。

## get-asset-property-aggregates

次のコード例は、get-asset-property-aggregates を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アセットプロパティの集計された平均とカウントの値を取得するには

次の get-asset-property-aggregates の例では、風力タービンアセットの 1 時間の平均総電力と総電力データポイント数を取得します。

```
aws iotsitewise get-asset-property-aggregates \
    --asset-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE \
    --property-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-66666EXAMPLE \
    --start-date 1580849400 \
    --end-date 1580853000 \
    --aggregate-types AVERAGE COUNT \
    --resolution 1h
```

出力:

```
{
```

```
    "aggregatedValues": [
        {
            "timestamp": 1580850000.0,
            "quality": "GOOD",
            "value": {
                "average": 8723.46538886233,
                "count": 12.0
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「Querying asset property aggregates」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAssetPropertyAggregates」を参照してください。

### get-asset-property-value-history

次のコード例は、get-asset-property-value-history を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アセットプロパティの過去の値を取得するには

次の get-asset-property-value-history の例では、風力タービンアセットの 20 分間の総電力値を取得します。

```
aws iotsitewise get-asset-property-value-history \
    --asset-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE \
    --property-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-66666EXAMPLE \
    --start-date 1580851800 \
    --end-date 1580853000
```

出力:

```
{
    "assetPropertyValueHistory": [
        {
            "value": {
                "doubleValue": 7217.787046814844
            },
```

```
            "timestamp": {
                "timeInSeconds": 1580852100,
                "offsetInNanos": 0
            },
            "quality": "GOOD"
        },
        {
            "value": {
                "doubleValue": 6941.242811875451
            },
            "timestamp": {
                "timeInSeconds": 1580852400,
                "offsetInNanos": 0
            },
            "quality": "GOOD"
        },
        {
            "value": {
                "doubleValue": 6976.797662266717
            },
            "timestamp": {
                "timeInSeconds": 1580852700,
                "offsetInNanos": 0
            },
            "quality": "GOOD"
        },
        {
            "value": {
                "doubleValue": 6890.8677520453875
            },
            "timestamp": {
                "timeInSeconds": 1580853000,
                "offsetInNanos": 0
            },
            "quality": "GOOD"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「履歴アセットプロパティ値をクエリする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAssetPropertyValueHistory」を参照してください。

### get-asset-property-value

次のコード例は、get-asset-property-value を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アセットプロパティの現在の値を取得するには

次の get-asset-property-value の例では、風力タービンアセットの現在の総電力を取得します。

```
aws iotsitewise get-asset-property-value \
    --asset-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE \
    --property-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-66666EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "propertyValue": {
        "value": {
            "doubleValue": 6890.8677520453875
        },
        "timestamp": {
            "timeInSeconds": 1580853000,
            "offsetInNanos": 0
        },
        "quality": "GOOD"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「現在のアセットプロパティ値をクエリする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAssetPropertyValue」を参照してください。

### list-access-policies

次のコード例は、list-access-policies を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのアクセスポリシーを一覧表示するには

次の list-access-policies の例では、ポータル管理者であるユーザーのすべてのアクセスポリシーを一覧表示します。

```
aws iotsitewise list-access-policies \
    --identity-type USER \
    --identity-id a1b2c3d4e5-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-bbbbbEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "accessPolicySummaries": [
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-cccccEXAMPLE",
            "identity": {
                "user": {
                    "id": "a1b2c3d4e5-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-bbbbbEXAMPLE"
                }
            },
            "resource": {
                "portal": {
                    "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-aaaaaEXAMPLE"
                }
            },
            "permission": "ADMINISTRATOR"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「Administering your portals」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAccessPolicies」を参照してください。

### list-asset-models

次のコード例は、list-asset-models を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのアセットモデルを一覧表示するには

次の list-asset-models の例では、現在のリージョンの AWS アカウントで定義されているすべてのアセットモデルを一覧表示します。

```
aws iotsitewise list-asset-models
```

出力:

```
{
    "assetModelSummaries": [
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
            "arn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:asset-model/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
            "name": "Wind Farm Model",
            "description": "Represents a wind farm that comprises many wind
 turbines",
            "creationDate": 1575671284.0,
            "lastUpdateDate": 1575671988.0,
            "status": {
                "state": "ACTIVE"
            }
        },
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "arn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:asset-model/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "name": "Wind Turbine Model",
            "description": "Represents a wind turbine manufactured by Example Corp",
            "creationDate": 1575671207.0,
            "lastUpdateDate": 1575686273.0,
            "status": {
                "state": "ACTIVE"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「すべてのアセットモデルのリスト表示」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAssetModels」を参照してください。

### list-assets

次のコード例は、list-assets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: すべての最上位アセットを一覧表示するには

次の list-assets の例では、アセット階層ツリーの最上位にあり、現在のリージョンの AWS アカウントで定義されているすべてのアセットを一覧表示します。

```
aws iotsitewise list-assets \
    --filter TOP_LEVEL
```

出力:

```
{
    "assetSummaries": [
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE",
            "arn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:asset/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE",
            "name": "Wind Farm 1",
            "assetModelId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
            "creationDate": 1575672453.0,
            "lastUpdateDate": 1575672453.0,
            "status": {
                "state": "ACTIVE"
            },
            "hierarchies": [
                {
                    "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-77777EXAMPLE",
                    "name": "Wind Turbines"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「アセットのリスト表示」を参照してください。

例 2: アセットモデルに基づくすべてのアセットを一覧表示するには

次の list-assets の例では、アセットモデルに基づき、現在のリージョンの AWS アカウントで定義されているすべてのアセットを一覧表示します。

```
aws iotsitewise list-assets \
    --asset-model-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "assetSummaries": [
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE",
            "arn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:asset/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE",
            "name": "Wind Turbine 1",
            "assetModelId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "creationDate": 1575671550.0,
            "lastUpdateDate": 1575686308.0,
            "status": {
                "state": "ACTIVE"
            },
            "hierarchies": []
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「アセットのリスト表示」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAssets」を参照してください。

### list-associated-assets

次のコード例は、list-associated-assets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

特定のアセットに関連付けられているすべてのアセットを一覧表示するには

次の list-associated-assets の例では、指定された風力発電所アセットに関連付けられているすべての風力タービンアセットを一覧表示します。

```
aws iotsitewise list-associated-assets \
    --asset-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE \
    --hierarchy-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-77777EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "assetSummaries": [
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE",
            "arn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:asset/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE",
            "name": "Wind Turbine 1",
            "assetModelId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "creationDate": 1575671550.0,
            "lastUpdateDate": 1575686308.0,
            "status": {
                "state": "ACTIVE"
            },
            "hierarchies": []
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「特定のアセットに関連付けられているアセットのリスト表示」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAssociatedAssets」を参照してください。

### `list-dashboards`

次のコード例は、`list-dashboards` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロジェクト内のすべてのダッシュボードを一覧表示するには

次の `list-dashboards` の例では、プロジェクトで定義されているすべてのダッシュボードを一覧表示します。

```
aws iotsitewise list-dashboards \
```

```
    --project-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-eeeeeEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "dashboardSummaries": [
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-fffffEXAMPLE",
            "name": "Wind Farm",
            "creationDate": "2020-05-01T20:32:12.228476348Z",
            "lastUpdateDate": "2020-05-01T20:32:12.228476348Z"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise Monitor アプリケーションガイド」の「ダッシュボードの表示を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDashboards」を参照してください。

### list-gateways

次のコード例は、list-gateways を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのゲートウェイを一覧表示するには

次の list-gateways の例では、現在のリージョンの AWS アカウントで定義されているすべてのゲートウェイを一覧表示します。

```
aws iotsitewise list-gateways
```

出力:

```
{
    "gatewaySummaries": [
        {
            "gatewayId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-1a1a1EXAMPLE",
            "gatewayName": "ExampleCorpGateway",
```

```
            "gatewayCapabilitySummaries": [
                {
                    "capabilityNamespace": "iotsitewise:opcuacollector:1",
                    "capabilitySyncStatus": "IN_SYNC"
                }
            ],
            "creationDate": 1588369971.457,
            "lastUpdateDate": 1588369971.457
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「Ingesting data using a gateway」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListGateways」を参照してください。

### list-portals

次のコード例は、list-portals を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのポータルを一覧表示するには

次の list-portals の例では、現在のリージョンの AWS アカウントで定義されているすべてのポータルを一覧表示します。

```
aws iotsitewise list-portals
```

出力:

```
{
    "portalSummaries": [
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-aaaaaEXAMPLE",
            "name": "WindFarmPortal",
            "description": "A portal that contains wind farm projects for Example
 Corp.",
            "startUrl": "https://a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
aaaaaEXAMPLE.app.iotsitewise.aws",
```

```
            "creationDate": "2020-02-04T23:01:52.90248068Z",
            "lastUpdateDate": "2020-02-04T23:01:52.90248078Z",
            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
MySiteWiseMonitorServiceRole"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「Administering your portals」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPortals」を参照してください。

### `list-project-assets`

次のコード例は、`list-project-assets` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロジェクトに関連付けられているすべてのアセットを一覧表示するには

次の `list-project-assets` の例では、風力発電所プロジェクトに関連付けられているすべてのアセットを一覧表示します。

```
aws iotsitewise list-projects \
    --project-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-eeeeeEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "assetIds": [
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE"
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise Monitor アプリケーションガイド」の「Adding assets to projects」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListProjectAssets」を参照してください。

### list-projects

次のコード例は、list-projects を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポータル内のすべてのプロジェクトを一覧表示するには

次の list-projects の例では、ポータルで定義されているすべてのプロジェクトを一覧表示します。

```
aws iotsitewise list-projects \
    --portal-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-aaaaaEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "projectSummaries": [
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-eeeeeEXAMPLE",
            "name": "Wind Farm 1",
            "description": "Contains asset visualizations for Wind Farm #1 for
 Example Corp.",
            "creationDate": "2020-02-20T21:58:43.362246001Z",
            "lastUpdateDate": "2020-02-20T21:58:43.362246095Z"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise Monitor アプリケーションガイド」の「プロジェクト詳細の表示を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListProjects」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースのすべてのタグを一覧表示するには

次の list-tags-for-resource の例では、風力タービンアセットのすべてのタグを一覧表示します。

```
aws iotsitewise list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:asset/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "tags": {
        "Owner": "richard-roe"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「リソースへのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### put-logging-options

次のコード例は、put-logging-options を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ログ記録のレベルを指定するには

次の put-logging-options の例では、AWS IoT SiteWise で INFO レベルのログ記録を有効にします。その他のレベルには、DEBUG と OFF があります。

```
aws iotsitewise put-logging-options \
    --logging-options level=INFO
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「Monitoring AWS IoT SiteWise with Amazon CloudWatch Logs」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutLoggingOptions」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースにタグを追加する

次の tag-resource の例では、風力タービンアセットに所有者タグを追加します。これにより、アセットの所有者に基づいてアセットへのアクセスを制御できます。

```
aws iotsitewise tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:asset/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE \
    --tags Owner=richard-roe
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「リソースへのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次の例では、untag-resource を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

リソースからタグを削除するには

次の untag-resource の例では、風力タービンアセットから所有者タグを削除します。

```
aws iotsitewise untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:asset/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE \
    --tag-keys Owner
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「リソースへのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-access-policy

次のコード例は、update-access-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロジェクトビューワーにプロジェクトの所有権を付与するには

次の update-access-policy の例では、プロジェクトビューワーにプロジェクトの所有権を付与するアクセスポリシーを更新します。

```
aws iotsitewise update-access-policy \
    --access-policy-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-dddddEXAMPLE \
    --cli-input-json file://update-project-viewer-access-policy.json
```

update-project-viewer-access-policy.json の内容:

```
{
    "accessPolicyIdentity": {
        "user": {
            "id": "a1b2c3d4e5-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-bbbbbEXAMPLE"
        }
    },
    "accessPolicyPermission": "ADMINISTRATOR",
    "accessPolicyResource": {
        "project": {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-eeeeeEXAMPLE"
        }
    }
}
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS SiteWise Monitor アプリケーションガイド」の「プロジェクトの所有者を割り当てる」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateAccessPolicy」を参照してください。

### update-asset-model

次のコード例は、update-asset-model を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アセットモデルを更新するには

次の update-asset-model の例では、風力発電所アセットモデルの説明を更新します。update-asset-model は既存のモデルを新しいモデルで上書きするため、この例にはモデルの既存の ID と定義が含まれています。

```
aws iotsitewise update-asset-model \
    --cli-input-json file://update-wind-farm-model.json
```

update-wind-farm-model.json の内容:

```
{
    "assetModelName": "Wind Farm Model",
    "assetModelDescription": "Represents a wind farm that comprises many wind
 turbines",
    "assetModelProperties": [
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-88888EXAMPLE",
            "name": "Region",
            "dataType": "STRING",
            "type": {
                "attribute": {}
            }
        },
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-99999EXAMPLE",
            "name": "Total Generated Power",
            "dataType": "DOUBLE",
            "unit": "kW",
            "type": {
                "metric": {
                    "expression": "sum(power)",
                    "variables": [
```

```
                        {
                            "name": "power",
                            "value": {
                                "hierarchyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-77777EXAMPLE",
                                "propertyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-66666EXAMPLE"
                            }
                        }
                    ],
                    "window": {
                        "tumbling": {
                            "interval": "1h"
                        }
                    }
                }
            }
        }
    ],
    "assetModelHierarchies": [
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-77777EXAMPLE",
            "name": "Wind Turbines",
            "childAssetModelId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE"
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "assetModelId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
    "assetModelArn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:asset-model/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
    "assetModelStatus": {
        "state": "CREATING"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「アセットモデルの更新」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateAssetModel」を参照してください。

### update-asset-property

次のコード例は、update-asset-property を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: アセットプロパティのエイリアスを更新するには

次の update-asset-property の例では、風力タービンアセットの電力プロパティエイリアスを更新します。

```
aws iotsitewise update-asset-property \
    --asset-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE \
    --property-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-55555EXAMPLE \
    --property-alias "/examplecorp/windfarm/1/turbine/1/power" \
    --property-notification-state DISABLED
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「アセットプロパティへの産業データストリームのマッピング」を参照してください 。

例 2: アセットプロパティの通知を有効にするには

次の update-asset-property の例では、風力タービンアセットの電力プロパティのアセットプロパティ更新通知を有効にします。プロパティ値の更新は MQTT トピック $aws/sitewise/asset-models/<assetModelId>/assets/<assetId>/properties/<propertyId> に発行されます。各 ID はアセットプロパティのプロパティ、アセット、モデル ID に置き換えられます。

```
aws iotsitewise update-asset-property \
    --asset-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE \
    --property-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-66666EXAMPLE \
    --property-notification-state ENABLED \
    --property-alias "/examplecorp/windfarm/1/turbine/1/power"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「その他のサービスの操作」を参照してください 。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateAssetProperty」を参照してください。

### update-asset

次のコード例は、update-asset を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アセットの名前を更新するには

次の update-asset の例では、風力タービンアセットの名前を更新します。

```
aws iotsitewise update-asset \
    --asset-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE \
    --asset-name "Wind Turbine 2"
```

出力:

```
{
    "assetStatus": {
        "state": "UPDATING"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「アセットの更新」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateAsset」を参照してください。

### update-dashboard

次のコード例は、update-dashboard を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ダッシュボードを更新するには

次の update-dashboard の例では、風力発電所の総発電電力が表示されるダッシュボードの折れ線グラフのタイトルを変更します。

```
aws iotsitewise update-dashboard \
    --project-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-fffffEXAMPLE \
```

```
    --dashboard-name "Wind Farm" \
    --dashboard-definition file://update-wind-farm-dashboard.json
```

update-wind-farm-dashboard.json の内容:

```
{
    "widgets": [
        {
            "type": "monitor-line-chart",
            "title": "Total Generated Power",
            "x": 0,
            "y": 0,
            "height": 3,
            "width": 3,
            "metrics": [
                {
                    "label": "Power",
                    "type": "iotsitewise",
                    "assetId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE",
                    "propertyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-99999EXAMPLE"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「Creating dashboards (CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDashboard」を参照してください。

### update-gateway-capability-configuration

次のコード例は、update-gateway-capability-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ゲートウェイ機能を更新するには

次の update-gateway-capability-configuration の例では、次のプロパティを使用して OPC-UA ソースを設定します。

すべての証明書を信頼する。Basic256 アルゴリズムを使用してメッセージを保護する。SignAndEncrypt モードを使用して接続を保護する。AWS Secrets Manager シークレットに保存されている認証情報を使用する。

```
aws iotsitewise update-gateway-capability-configuration \
    --gateway-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-1a1a1EXAMPLE \
    --capability-namespace "iotsitewise:opcuacollector:1" \
    --capability-configuration file://opc-ua-capability-configuration.json
```

opc-ua-capability-configuration.json の内容:

```
{
    "sources": [
        {
            "name": "Wind Farm #1",
            "endpoint": {
                "certificateTrust": {
                    "type": "TrustAny"
                },
                "endpointUri": "opc.tcp://203.0.113.0:49320",
                "securityPolicy": "BASIC256",
                "messageSecurityMode": "SIGN_AND_ENCRYPT",
                "identityProvider": {
                    "type": "Username",
                    "usernameSecretArn": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:greengrass-windfarm1-auth-1ABCDE"
                },
                "nodeFilterRules": []
            },
            "measurementDataStreamPrefix": ""
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "capabilityNamespace": "iotsitewise:opcuacollector:1",
    "capabilitySyncStatus": "OUT_OF_SYNC"
```

```
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「Configuring data sources」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateGatewayCapabilityConfiguration」を参照してください。

### update-gateway

次のコード例は、update-gateway を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ゲートウェイの名前を更新するには

次の update-gateway の例では、ゲートウェイの名前を更新します。

```
aws iotsitewise update-gateway \
    --gateway-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-1a1a1EXAMPLE \
    --gateway-name ExampleCorpGateway1
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「Ingesting data using a gateway」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateGateway」を参照してください。

### update-portal

次のコード例は、update-portal を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポータルの詳細を更新するには

次の update-portal の例では、風力発電所会社のウェブポータルを更新します。

```
aws iotsitewise update-portal \
    --portal-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-aaaaaEXAMPLE \
    --portal-name WindFarmPortal \
```

```
    --portal-description "A portal that contains wind farm projects for Example
 Corp." \
    --portal-contact-email support@example.com \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/MySiteWiseMonitorServiceRole
```

出力:

```
{
    "portalStatus": {
        "state": "UPDATING"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT SiteWise ユーザーガイド」の「Administering your portals」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdatePortal」を参照してください。

### update-project

次のコード例は、update-project を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロジェクトの詳細を更新するには

次の update-project の例では、風力発電所プロジェクトを更新します。

```
aws iotsitewise update-project \
    --project-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-eeeeeEXAMPLE \
    --project-name "Wind Farm 1" \
    --project-description "Contains asset visualizations for Wind Farm #1 for
 Example Corp."
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT SiteWise Monitor アプリケーションガイド」の「プロジェクト詳細の変更を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateProject」を参照してください。

# AWS IoT Things Graph examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS IoT Things Graph で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### `associate-entity-to-thing`

次のコード例は、`associate-entity-to-thing` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノをデバイスに関連付けるには

次の `associate-entity-to-thing` の例では、モノをデバイスに関連付けます。この例では、パブリック名前空間にあるモーションセンサーデバイスを使用しています。

```
aws iotthingsgraph associate-entity-to-thing \
    --thing-name "MotionSensorName" \
    --entity-id "urn:tdm:aws/examples:Device:HCSR501MotionSensor"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「モデルの作成とアップロード」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateEntityToThing」を参照してください。

### create-flow-template

次のコード例は、create-flow-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フローを作成するには

次の create-flow-template の例では、フロー (ワークフロー) を作成します。MyFlowDefinition という値は、フローをモデル化する GraphQL です。

```
aws iotthingsgraph create-flow-template \
    --definition language=GRAPHQL,text="MyFlowDefinition"
```

出力:

```
{
    "summary": {
        "createdAt": 1559248067.545,
        "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Workflow:MyFlow",
        "revisionNumber": 1
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「フローでの作業」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateFlowTemplate」を参照してください。

### create-system-instance

次のコード例は、create-system-instance を使用する方法を示しています。

AWS CLI

システムインスタンスを作成するには

次の create-system-instance の例では、システムインスタンスを作成します。MySystemInstanceDefinition という値は、システムインスタンスをモデル化する GraphQL です。

```
aws iotthingsgraph create-system-instance -\
    -definition language=GRAPHQL,text="MySystemInstanceDefinition" \
    --target CLOUD \
    --flow-actions-role-arn myRoleARN
```

出力:

```
{
    "summary": {
        "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Deployment:Room218",
        "arn": "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012:Deployment/default/
Room218",
        "status": "NOT_DEPLOYED",
        "target": "CLOUD",
        "createdAt": 1559249315.208,
        "updatedAt": 1559249315.208
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「システムとフロー設定の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateSystemInstance」を参照してください。

### create-system-template

次のコード例は、create-system-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

システムを作成するには

次の create-system-template の例では、システムを作成します。MySystemDefinition という値は、システムをモデル化する GraphQL です。

```
aws iotthingsgraph create-system-template \
    --definition language=GRAPHQL,text="MySystemDefinition"
```

出力:

```
{
```

```
    "summary": {
        "createdAt": 1559249776.254,
        "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:System:MySystem",
        "arn": "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012:System/default/
MySystem",
        "revisionNumber": 1
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「システムの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateSystemTemplate」を参照してください。

### delete-flow-template

次のコード例は、delete-flow-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フローを削除するには

次の delete-flow-template の例では、フロー (ワークフロー) を削除します。

```
aws iotthingsgraph delete-flow-template \
    --id "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Workflow:MyFlow"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「AWS IoT Things Graph エンティティ、フロー、システム、デプロイのライフサイクル管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteFlowTemplate」を参照してください。

### delete-namespace

次のコード例は、delete-namespace を使用する方法を示しています。

AWS CLI

名前空間を削除するには

次の delete-namespace の例では、名前空間を削除します。

```
aws iotthingsgraph delete-namespace
```

出力:

```
{
   "namespaceArn": "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012",
   "namespaceName": "us-west-2/123456789012/default"
}
```

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「AWS IoT Things Graph エンティティ、フロー、システム、デプロイのライフサイクル管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteNamespace」を参照してください。

### delete-system-instance

次のコード例は、delete-system-instance を使用する方法を示しています。

AWS CLI

システムインスタンスを削除するには

次の delete-system-instance の例では、システムインスタンスを削除します。

```
aws iotthingsgraph delete-system-instance \
    --id "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Deployment:Room218"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「AWS IoT Things Graph エンティティ、フロー、システム、デプロイのライフサイクル管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteSystemInstance」を参照してください。

### delete-system-template

次のコード例は、delete-system-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

システムを削除するには

次の delete-system-template の例では、システムを削除します。

```
aws iotthingsgraph delete-system-template \
    --id "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:System:MySystem"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「AWS IoT Things Graph エンティティ、フロー、システム、デプロイのライフサイクル管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteSystemTemplate」を参照してください。

### deploy-system-instance

次のコード例は、deploy-system-instance を使用する方法を示しています。

AWS CLI

システムインスタンスをデプロイするには

次の delete-system-template の例では、システムインスタンスをデプロイします。

```
aws iotthingsgraph deploy-system-instance \
    --id "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Deployment:Room218"
```

出力:

```
{
   "summary": {
      "arn": "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012:Deployment:Room218",
      "createdAt": 1559249776.254,
      "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Deployment:Room218",
      "status": "DEPLOYED_IN_TARGET",
      "target": "CLOUD",
      "updatedAt": 1559249776.254
   }
```

```
}
```

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「システムとフロー設定の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeploySystemInstance」を参照してください。

### deprecate-flow-template

次のコード例は、deprecate-flow-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フローを非推奨にするには

次の deprecate-flow-template の例では、フロー (ワークフロー) を非推奨にします。

```
aws iotthingsgraph deprecate-flow-template \
    --id "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Workflow:MyFlow"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「AWS IoT Things Graph エンティティ、フロー、システム、デプロイのライフサイクル管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeprecateFlowTemplate」を参照してください。

### deprecate-system-template

次のコード例は、deprecate-system-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

システムを非推奨にするには

次の deprecate-system-template の例では、システムを非推奨にします。

```
aws iotthingsgraph deprecate-system-template \
    --id "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:System:MySystem"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「AWS IoT Things Graph エンティティ、フロー、システム、デプロイのライフサイクル管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeprecateSystemTemplate」を参照してください。

### describe-namespace

次のコード例は、describe-namespace を使用する方法を示しています。

AWS CLI

名前空間の説明を取得するには

次の describe-namespace の例では、名前空間の説明を取得します。

```
aws iotthingsgraph describe-namespace
```

出力:

```
{
    "namespaceName": "us-west-2/123456789012/default",
    "trackingNamespaceName": "aws",
    "trackingNamespaceVersion": 1,
    "namespaceVersion": 5
}
```

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「名前空間」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeNamespace」を参照してください。

### dissociate-entity-from-thing

次のコード例は、dissociate-entity-from-thing を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デバイスからモノの関連付けを解除するには

次の dissociate-entity-from-thing の例では、デバイスからモノの関連付けを解除します。

```
aws iotthingsgraph dissociate-entity-from-thing \
    --thing-name "MotionSensorName" \
    --entity-type "DEVICE"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「モデルの作成とアップロード」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DissociateEntityFromThing」を参照してください。

### get-entities

次のコード例は、get-entities を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンティティの定義を取得するには

次の get-entities の例では、デバイスモデルの定義を取得します。

```
aws iotthingsgraph get-entities \
    --ids "urn:tdm:aws/examples:DeviceModel:MotionSensor"
```

出力:

```
{
    "descriptions": [
        {
            "id": "urn:tdm:aws/examples:DeviceModel:MotionSensor",
            "type": "DEVICE_MODEL",
            "createdAt": 1559256190.599,
            "definition": {
                "language": "GRAPHQL",
                "text": "##\n# Specification of motion sensor devices interface.\n##
\ntype MotionSensor @deviceModel(id: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:MotionSensor
\",\n        capability: \"urn:tdm:aws/examples:capability:MotionSensorCapability\")
 {ignore:void}"
```

```
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「モデルの作成とアップロード」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetEntities」を参照してください。

### get-flow-template-revisions

次のコード例は、get-flow-template-revisions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フローに関するリビジョン情報を取得するには

次の get-flow-template-revisions の例では、フロー (ワークフロー) に関するリビジョン情報を取得します。

```
aws iotthingsgraph get-flow-template-revisions \
    --id urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Workflow:MyFlow
```

出力:

```
{
    "summaries": [
        {
            "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Workflow:MyFlow",
            "revisionNumber": 1,
            "createdAt": 1559247540.292
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「フローでの作業」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetFlowTemplateRevisions」を参照してください。

### get-flow-template

次のコード例は、get-flow-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フロー定義を取得するには

次の get-flow-template の例では、フロー (ワークフロー) の定義を取得します。

```
aws iotthingsgraph get-flow-template \
    --id "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Workflow:MyFlow"
```

出力:

```
{
    "description": {
        "summary": {
            "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Workflow:MyFlow",
            "revisionNumber": 1,
            "createdAt": 1559247540.292
        },
        "definition": {
            "language": "GRAPHQL",
            "text": "{\nquery MyFlow($camera: string!, $screen: string!)
 @workflowType(id: \"urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Workflow:MyFlow\")
 @annotation(type: \"tgc:FlowEvent\", id: \"sledged790c1b2bcd949e09da0c9bfc077f79d
\", x: 1586, y: 653) @triggers(definition: \"{MotionSensor(description:
 \\\"\\\") @position(x: 1045, y: 635.6666564941406) {\\n  condition(expr:
 \\\"devices[name == \\\\\\\"motionSensor\\\\\\\"].events[name == \\\
\\\"StateChanged\\\\\\\"].lastEvent\\\")\\n  action(expr: \\\"\\\")\
\n}}\") {\n  variables {\n    cameraResult @property(id: \"urn:tdm:aws/
examples:property:CameraStateProperty\")\n  }\n  steps {\n    step(name: \"Camera
\", outEvent: [\"sledged790c1b2bcd949e09da0c9bfc077f79d\"]) @position(x: 1377,
 y: 638.6666564941406) {\n      DeviceActivity(deviceModel: \"urn:tdm:aws/
examples:deviceModel:Camera\", out: \"cameraResult\", deviceId: \"${camera}\")
 {\n        capture\n      }\n    }\n    step(name: \"Screen\", inEvent:
 [\"sledged790c1b2bcd949e09da0c9bfc077f79d\"]) @position(x: 1675.6666870117188,
 y: 637.9999847412109) {\n      DeviceActivity(deviceModel: \"urn:tdm:aws/
examples:deviceModel:Screen\", deviceId: \"${screen}\") {\n        display(imageUrl:
 \"${cameraResult.lastClickedImage}\")\n      }\n    }\n  }\n}\n}"
        },
        "validatedNamespaceVersion": 5
    }
```

```
}
```

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「フローでの作業」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetFlowTemplate」を参照してください。

### get-namespace-deletion-status

次のコード例は、get-namespace-deletion-status を使用する方法を示しています。

AWS CLI

名前空間削除タスクのステータスを取得するには

次の get-namespace-deletion-status の例では、名前空間削除タスクのステータスを取得します。

```
aws iotthingsgraph get-namespace-deletion-status
```

出力:

```
{
   "namespaceArn": "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012",
   "namespaceName": "us-west-2/123456789012/default"
   "status": "SUCCEEDED "
}
```

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「名前空間」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetNamespaceDeletionStatus」を参照してください。

### get-system-instance

次のコード例は、get-system-instance を使用する方法を示しています。

AWS CLI

システムインスタンスを取得するには

次の get-system-instance の例では、システムインスタンスの定義を取得します。

```
aws iotthingsgraph get-system-instance \
    --id "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Deployment:Room218"
```

出力:

```
{
    "description": {
        "summary": {
            "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Deployment:Room218",
            "arn": "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012:Deployment/
default/Room218",
            "status": "NOT_DEPLOYED",
            "target": "CLOUD",
            "createdAt": 1559249315.208,
            "updatedAt": 1559249315.208
        },
        "definition": {
            "language": "GRAPHQL",
            "text": "{\r\nquery Room218 @deployment(id: \"urn:tdm:us-
west-2/123456789012/default:Deployment:Room218\", systemId: \"urn:tdm:us-
west-2/123456789012/default:System:SecurityFlow\") {\r\n    motionSensor(deviceId:
 \"MotionSensorName\")\r\n    screen(deviceId: \"ScreenName\")\r\n
 camera(deviceId: \"CameraName\") \r\n    triggers {MotionEventTrigger(description:
 \"a trigger\") {  \r\n    condition(expr: \"devices[name ==
 'motionSensor'].events[name == 'StateChanged'].lastEvent\") \r\n    action(expr:
 \"ThingsGraph.startFlow('SecurityFlow', bindings[name == 'camera'].deviceId,
 bindings[name == 'screen'].deviceId)\")\r\n    }\r\n   }\r\n  }\r\n  }"
        },
        "metricsConfiguration": {
            "cloudMetricEnabled": false
        },
        "validatedNamespaceVersion": 5,
        "flowActionsRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ThingsGraphRole"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「システムとフロー設定の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSystemInstance」を参照してください。

### get-system-template-revisions

次のコード例は、get-system-template-revisions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

システムに関するリビジョン情報を取得するには

次の get-system-template-revisions の例では、システムに関するリビジョン情報を取得します。

```
aws iotthingsgraph get-system-template-revisions \
    --id "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:System:MySystem"
```

出力:

```
{
    "summaries": [
        {
            "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:System:MySystem",
            "arn": "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012:System/default/
MySystem",
            "revisionNumber": 1,
            "createdAt": 1559247540.656
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「システムとフロー設定の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSystemTemplateRevisions」を参照してください。

### get-system-template

次のコード例は、get-system-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

システムを取得するには

次の get-system-template の例では、システムの定義を取得します。

```
aws iotthingsgraph get-system-template \
    --id "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:System:MySystem"
```

出力:

```
{
    "description": {
        "summary": {
            "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:System:MySystem",
            "arn": "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012:System/default/
MyFlow",
            "revisionNumber": 1,
            "createdAt": 1559247540.656
        },
        "definition": {
            "language": "GRAPHQL",
            "text": "{\ntype MySystem @systemType(id: \"urn:tdm:us-
west-2/123456789012/default:System:MySystem\", description: \"\") {\n  camera:
 Camera @thing(id: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Camera\")\n  screen:
 Screen @thing(id: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Screen\")\n  motionSensor:
 MotionSensor @thing(id: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:MotionSensor
\")\n  MyFlow: MyFlow @workflow(id: \"urn:tdm:us-west-2/123456789012/
default:Workflow:MyFlow\")\n}\n}"
        },
        "validatedNamespaceVersion": 5
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「システムとフロー設定の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSystemTemplate」を参照してください。

### get-upload-status

次のコード例は、get-upload-status を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンティティアップロードのステータスを取得するには

次の get-upload-status の例では、エンティティアップロードオペレーションのステータスを取得します。MyUploadId という値は、upload-entity-definitions オペレーションによって返される ID 値です。

```
aws iotthingsgraph get-upload-status \
    --upload-id "MyUploadId"
```

出力:

```
{
    "namespaceName": "us-west-2/123456789012/default",
    "namespaceVersion": 5,
    "uploadId": "f6294f1e-b109-4bbe-9073-f451a2dda2da",
    "uploadStatus": "SUCCEEDED"
}
```

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「エンティティのモデリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetUploadStatus」を参照してください。

### list-flow-execution-messages

次のコード例は、list-flow-execution-messages を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フロー実行中のイベントに関する情報を取得するには

次の list-flow-execution-messages の例では、フロー実行中のイベントに関する情報を取得します。

```
aws iotthingsgraph list-flow-execution-messages \
    --flow-execution-id "urn:tdm:us-west-2/123456789012/
default:Workflow:SecurityFlow_2019-05-11T19:39:55.317Z_MotionSensor_69b151ad-
a611-42f5-ac21-fe537f9868ad"
```

出力:

```
{
```

```
    "messages": [
        {
         "eventType": "EXECUTION_STARTED",
         "messageId": "f6294f1e-b109-4bbe-9073-f451a2dda2da",
         "payload": "Flow execution started",
         "timestamp": 1559247540.656
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「フローでの作業」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListFlowExecutionMessages」を参照してください。

### `list-tags-for-resource`

次のコード例は、`list-tags-for-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースのすべてのタグを一覧表示するには

次の `list-tags-for-resource` の例では、AWS IoT Things Graph リソースのすべてのタグを一覧表示します。

```
aws iotthingsgraph list-tags-for-resource \
    --resource-arn "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012:Deployment/default/Room218"
```

出力:

```
{
   "tags": [
      {
         "key": "Type",
         "value": "Residential"
      }
   ]
}
```

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「AWS IoT Things Graph リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### search-entities

次のコード例は、search-entities を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンティティを検索するには

次の search-entities の例では、タイプが EVENT のすべてのエンティティを検索します。

```
aws iotthingsgraph search-entities \
    --entity-types "EVENT"
```

出力:

```
{
    "descriptions": [
        {
            "id": "urn:tdm:aws/examples:Event:MotionSensorEvent",
            "type": "EVENT",
            "definition": {
                "language": "GRAPHQL",
                "text": "##\n# Description of events emitted by motion
 sensor.\n##\ntype MotionSensorEvent @eventType(id: \"urn:tdm:aws/
examples:event:MotionSensorEvent\",\n            payload: \"urn:tdm:aws/
examples:property:MotionSensorStateProperty\") {ignore:void}"
            }
        },
        {
            "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/
default:Event:CameraClickedEventV2",
            "type": "EVENT",
            "definition": {
                "language": "GRAPHQL",
                "text": "type CameraClickedEventV2 @eventType(id: \"urn:tdm:us-
west-2/123456789012/default:event:CameraClickedEventV2\",\r\npayload:
 \"urn:tdm:aws:Property:Boolean\"){ignore:void}"
```

```
            }
        },
        {
            "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/
default:Event:MotionSensorEventV2",
            "type": "EVENT",
            "definition": {
                "language": "GRAPHQL",
                "text": "# Event emitted by the motion sensor.\r\ntype
 MotionSensorEventV2 @eventType(id: \"urn:tdm:us-west-2/123456789012/
default:event:MotionSensorEventV2\",\r\npayload: \"urn:tdm:us-west-2/123456789012/
default:property:MotionSensorStateProperty2\") {ignore:void}"
            }
        }
    ],
    "nextToken": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Event:MotionSensorEventV2"
}
```

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「AWS IoT Things Graph データモデルのリファレンス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SearchEntities」を参照してください。

### search-flow-executions

次のコード例は、search-flow-executions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フロー実行を検索するには

次の search-flow-executions の例では、指定されたシステムインスタンス内のフローのすべての実行を検索します。

```
aws iotthingsgraph search-flow-executions \
    --system-instance-id "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Deployment:Room218"
```

出力:

```
{
   "summaries": [
      {
```

```
            "createdAt": 1559247540.656,
            "flowExecutionId": "f6294f1e-b109-4bbe-9073-f451a2dda2da",
            "flowTemplateId": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Workflow:MyFlow",
            "status": "RUNNING ",
            "systemInstanceId": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/
default:System:MySystem",
            "updatedAt": 1559247540.656
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「システムとフロー設定の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SearchFlowExecutions」を参照してください。

### `search-flow-templates`

次のコード例は、`search-flow-templates` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フロー (またはワークフロー) を検索するには

次の `search-flow-templates` の例では、Camera デバイスモデルを含むすべてのフロー (ワークフロー) を検索します。

```
aws iotthingsgraph search-flow-templates \
    --filters name="DEVICE_MODEL_ID",value="urn:tdm:aws/examples:DeviceModel:Camera"
```

出力:

```
{
    "summaries": [
        {
            "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Workflow:MyFlow",
            "revisionNumber": 1,
            "createdAt": 1559247540.292
        },
        {
            "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Workflow:SecurityFlow",
            "revisionNumber": 3,
```

```
            "createdAt": 1548283099.27
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「フローでの作業」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SearchFlowTemplates」を参照してください。

### search-system-instances

次のコード例は、search-system-instances を使用する方法を示しています。

AWS CLI

システムインスタンスを検索するには

次の search-system-instances の例では、指定されたシステムを含むすべてのシステムインスタンスを検索します。

```
aws iotthingsgraph search-system-instances \
    --filters name="SYSTEM_TEMPLATE_ID",value="urn:tdm:us-west-2/123456789012/
default:System:SecurityFlow"
```

出力:

```
{
    "summaries": [
        {
            "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/
default:Deployment:DeploymentForSample",
            "arn": "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012:Deployment/
default/DeploymentForSample",
            "status": "NOT_DEPLOYED",
            "target": "GREENGRASS",
            "greengrassGroupName": "ThingsGraphGrnGr",
            "createdAt": 1555716314.707,
            "updatedAt": 1555716314.707
        },
        {
```

```
            "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/
default:Deployment:MockDeployment",
            "arn": "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012:Deployment/
default/MockDeployment",
            "status": "DELETED_IN_TARGET",
            "target": "GREENGRASS",
            "greengrassGroupName": "ThingsGraphGrnGr",
            "createdAt": 1549416462.049,
            "updatedAt": 1549416722.361,
            "greengrassGroupId": "01d04b07-2a51-467f-9d03-0c90b3cdcaaf",
            "greengrassGroupVersionId": "7365aed7-2d3e-4d13-aad8-75443d45eb05"
        },
        {
            "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/
default:Deployment:MockDeployment2",
            "arn": "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012:Deployment/
default/MockDeployment2",
            "status": "DEPLOYED_IN_TARGET",
            "target": "GREENGRASS",
            "greengrassGroupName": "ThingsGraphGrnGr",
            "createdAt": 1549572385.774,
            "updatedAt": 1549572418.408,
            "greengrassGroupId": "01d04b07-2a51-467f-9d03-0c90b3cdcaaf",
            "greengrassGroupVersionId": "bfa70ab3-2bf7-409c-a4d4-bc8328ae5b86"
        },
        {
            "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Deployment:Room215",
            "arn": "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012:Deployment/
default/Room215",
            "status": "NOT_DEPLOYED",
            "target": "GREENGRASS",
            "greengrassGroupName": "ThingsGraphGG",
            "createdAt": 1547056918.413,
            "updatedAt": 1547056918.413
        },
        {
            "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Deployment:Room218",
            "arn": "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012:Deployment/
default/Room218",
            "status": "NOT_DEPLOYED",
            "target": "CLOUD",
            "createdAt": 1559249315.208,
            "updatedAt": 1559249315.208
        }
```

```
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「システムとフロー設定の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SearchSystemInstances」を参照してください。

### search-system-templates

次のコード例は、search-system-templates を使用する方法を示しています。

AWS CLI

システムを検索するには

次の search-system-templates の例では、指定されたフローを含むすべてのシステムを検索します。

```
aws iotthingsgraph search-system-templates \
    --filters name="FLOW_TEMPLATE_ID",value="urn:tdm:us-west-2/123456789012/
default:Workflow:SecurityFlow"
```

出力:

```
{
    "summaries": [
        {
            "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:System:SecurityFlow",
            "arn": "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012:System/default/
SecurityFlow",
            "revisionNumber": 1,
            "createdAt": 1548283099.433
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「フローでの作業」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SearchSystemTemplates」を参照してください。

### search-things

次のコード例は、search-things を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デバイスとデバイスモデルに関連付けられているモノを検索するには

次の search-things の例では、HCSR501MotionSensor デバイスに関連付けられているすべてのモノを検索します。

```
aws iotthingsgraph search-things \
    --entity-id "urn:tdm:aws/examples:Device:HCSR501MotionSensor"
```

出力:

```
{
    "things": [
        {
            "thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MotionSensor1",
            "thingName": "MotionSensor1"
        },
        {
            "thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/TG_MS",
            "thingName": "TG_MS"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「モデルの作成とアップロード」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SearchThings」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースのタグを作成するには

次の tag-resource の例では、指定されたリソースのタグを作成します。

```
aws iotthingsgraph tag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012:Deployment/
default/Room218" \
    --tags key="Type",value="Residential"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「AWS IoT Things Graph リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### undeploy-system-instance

次のコード例は、undeploy-system-instance を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ターゲットからシステムインスタンスをデプロイ解除するには

次の undeploy-system-instance の例では、ターゲットからシステムインスタンスを削除します。

```
aws iotthingsgraph undeploy-system-instance \
    --id "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Deployment:Room215"
```

出力:

```
{
    "summary": {
        "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Deployment:Room215",
        "arn": "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012:Deployment/default/
Room215",
        "status": "PENDING_DELETE",
```

```
        "target": "GREENGRASS",
        "greengrassGroupName": "ThingsGraphGrnGr",
        "createdAt": 1553189694.255,
        "updatedAt": 1559344549.601,
        "greengrassGroupId": "01d04b07-2a51-467f-9d03-0c90b3cdcaaf",
        "greengrassGroupVersionId": "731b371d-d644-4b67-ac64-3934e99b75d7"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「AWS IoT Things Graph エンティティ、フロー、システム、デプロイのライフサイクル管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UndeploySystemInstance」を参照してください。

### `untag-resource`

次のコード例は、`untag-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースのタグを削除するには

次の `untag-resource` の例では、指定されたリソースのタグを削除します。

```
aws iotthingsgraph untag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012:Deployment/default/Room218" \
    --tag-keys "Type"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「AWS IoT Things Graph リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### `update-flow-template`

次のコード例は、`update-flow-template` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フローを更新するには

次の update-flow-template の例では、フロー (ワークフロー) を更新します。MyFlowDefinition という値は、フローをモデル化する GraphQL です。

```
aws iotthingsgraph update-flow-template \
    --id "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Workflow:MyFlow" \
    --definition language=GRAPHQL,text="MyFlowDefinition"
```

出力:

```
{
    "summary": {
        "createdAt": 1559248067.545,
        "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Workflow:MyFlow",
        "revisionNumber": 2
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「フローでの作業」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateFlowTemplate」を参照してください。

### update-system-template

次のコード例は、update-system-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

システムを更新するには

次の update-system-template の例では、システムを更新します。MySystemDefinition という値は、システムをモデル化する GraphQL です。

```
aws iotthingsgraph update-system-template \
    --id "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:System:MySystem" \
    --definition language=GRAPHQL,text="MySystemDefinition"
```

出力:

```
{
    "summary": {
        "createdAt": 1559249776.254,
        "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:System:MySystem",
        "arn": "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012:System/default/
MySystem",
        "revisionNumber": 2
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「システムの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateSystemTemplate」を参照してください。

### upload-entity-definitions

次のコード例は、upload-entity-definitions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンティティ定義をアップロードするには

次の upload-entity-definitions の例では、エンティティ定義を名前空間にアップロードします。MyEntityDefinitions という値は、エンティティをモデル化する GraphQL です。

```
aws iotthingsgraph upload-entity-definitions \
    --document language=GRAPHQL,text="MyEntityDefinitions"
```

出力:

```
{
    "uploadId": "f6294f1e-b109-4bbe-9073-f451a2dda2da"
}
```

詳細については、「AWS IoT Things Graph ユーザーガイド」の「エンティティのモデリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UploadEntityDefinitions」を参照してください。

## AWS IoT Wireless examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS IoT Wireless で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `associate-aws-account-with-partner-account`

次のコード例は、`associate-aws-account-with-partner-account` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パートナーアカウントを AWS アカウントに関連付けるには

次の `associate-aws-account-with-partner-account` の例では、次の Sidewalk アカウントの認証情報を AWS アカウントに関連付けます。

```
aws iotwireless associate-aws-account-with-partner-account \
    --sidewalk
 AmazonId="12345678901234",AppServerPrivateKey="a123b45c6d78e9f012a34cd5e6a7890b12c3d45e6f78
```

出力:

```
{
```

```
    "Sidewalk": {
        "AmazonId": "12345678901234",
        "AppServerPrivateKey":
 "a123b45c6d78e9f012a34cd5e6a7890b12c3d45e6f78a1b234c56d7e890a1234"
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Amazon Sidewalk Integration for AWS IoT Core」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateAwsAccountWithPartnerAccount」を参照してください。

### associate-wireless-device-with-thing

次のコード例は、associate-wireless-device-with-thing を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノをワイヤレスデバイスに関連付けるには

次の associate-wireless-device-with-thing の例では、指定された ID を持つワイヤレスデバイスにモノを関連付けます。

```
aws iotwireless associate-wireless-device-with-thing \
    --id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d" \
    --thing-arn "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/MyIoTWirelessThing"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN にゲートウェイとワイヤレスデバイスを追加する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateWirelessDeviceWithThing」を参照してください。

### associate-wireless-gateway-with-certificate

次のコード例は、associate-wireless-gateway-with-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

証明書をワイヤレスゲートウェイに関連付けるには

次の associate-wireless-gateway-with-certificate は、ワイヤレスゲートウェイを証明書に関連付けます。

```
aws iotwireless associate-wireless-gateway-with-certificate \
    --id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d" \
    --iot-certificate-
id "a123b45c6d78e9f012a34cd5e6a7890b12c3d45e6f78a1b234c56d7e890a1234"
```

出力:

```
{
    "IotCertificateId":
 "a123b45c6d78e9f012a34cd5e6a7890b12c3d45e6f78a1b234c56d7e890a1234"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN にゲートウェイとワイヤレスデバイスを追加する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateWirelessGatewayWithCertificate」を参照してください。

### associate-wireless-gateway-with-thing

次のコード例は、associate-wireless-gateway-with-thing を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モノをワイヤレスゲートウェイに関連付けるには

次の associate-wireless-gateway-with-thing の例では、モノをワイヤレスゲートウェイに関連付けます。

```
aws iotwireless associate-wireless-gateway-with-thing \
    --id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d" \
    --thing-arn "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/MyIoTWirelessThing"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN にゲートウェイとワイヤレスデバイスを追加する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateWirelessGatewayWithThing」を参照してください。

### create-destination

次のコード例は、create-destination を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IoT ワイヤレス送信先を作成するには

次の create-destination の例では、デバイスメッセージを AWS IoT ルールにマッピングするための送信先を作成します。このコマンドを実行する前に、AWS IoT ルールへのデータ送信に必要なアクセス許可を AWS IoT Core for LoRaWAN に付与する IAM ロールを作成しておく必要があります。

```
aws iotwireless create-destination \
    --name IoTWirelessDestination \
    --expression-type RuleName \
    --expression IoTWirelessRule \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/IoTWirelessDestinationRole
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-east-1:123456789012:Destination/
IoTWirelessDestination",
    "Name": "IoTWirelessDestination"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN にデスティネーションを追加する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDestination」を参照してください。

### create-device-profile

次のコード例は、create-device-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

新しいデバイスプロファイルを作成するには

次の create-device-profile の例では、新しい IoT ワイヤレスデバイスプロファイルを作成します。

```
aws iotwireless create-device-profile
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-east-1:123456789012:DeviceProfile/12345678-
a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d",
    "Id": "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「プロファイルを AWS IoT Core for LoRaWAN に追加する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDeviceProfile」を参照してください。

### create-service-profile

次のコード例は、create-service-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

新しいサービスプロファイルを作成するには

次の create-service-profile の例では、新しい IoT ワイヤレスサービスプロファイルを作成します。

```
aws iotwireless create-service-profile
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-east-1:123456789012:ServiceProfile/12345678-
a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d",
    "Id": "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「プロファイルを AWS IoT Core for LoRaWAN に追加する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateServiceProfile」を参照してください。

### create-wireless-device

次のコード例は、create-wireless-device を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IoT ワイヤレスデバイスを作成するには

次の create-wireless-device の例では、LoRaWAN タイプのワイヤレスデバイスリソースを作成します。

```
aws iotwireless create-wireless-device \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "Description": "My LoRaWAN wireless device"
    "DestinationName": "IoTWirelessDestination"
    "LoRaWAN": {
        "DeviceProfileId": "ab0c23d3-b001-45ef-6a01-2bc3de4f5333",
        "ServiceProfileId": "fe98dc76-cd12-001e-2d34-5550432da100",
        "OtaaV1_1": {
            "AppKey": "3f4ca100e2fc675ea123f4eb12c4a012",
            "JoinEui": "b4c231a359bc2e3d",
            "NwkKey": "01c3f004a2d6efffe32c4eda14bcd2b4"
        },
        "DevEui": "ac12efc654d23fc2"
    },
```

```
    "Name": "SampleIoTWirelessThing"
    "Type": LoRaWAN
}
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-
east-1:123456789012:WirelessDevice/1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f",
    "Id": "1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN へのゲートウェイとデバイスの接続」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateWirelessDevice」を参照してください。

### create-wireless-gateway-task-definition

次のコード例は、create-wireless-gateway-task-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワイヤレスゲートウェイタスク定義を作成するには

次の create-wireless-gateway-task-definition の例では、指定された現在のバージョンを持つすべてのゲートウェイに対して、このタスク定義を使用してタスクを自動的に作成します。

```
aws iotwireless create-wireless-gateway-task-definition \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "AutoCreateTasks": true,
    "Name": "TestAutoUpdate",
    "Update":{
```

```
        "UpdateDataSource" : "s3://cupsalphagafirmwarebin/station",
        "UpdateDataRole" : "arn:aws:iam::001234567890:role/SDK_Test_Role",
        "LoRaWAN" :{
            "CurrentVersion" :{
                "PackageVersion" : "1.0.0",
                "Station" : "2.0.5",
                "Model" : "linux"
            },
            "UpdateVersion" :{
                "PackageVersion" : "1.0.1",
                "Station" : "2.0.5",
                "Model" : "minihub"
            }
        }
    }
}
```

出力:

```
{
    "Id": "b7d3baad-25c7-35e7-a4e1-1683a0d61da9"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN へのゲートウェイとデバイスの接続」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateWirelessGatewayTaskDefinition」を参照してください。

### create-wireless-gateway-task

次のコード例は、create-wireless-gateway-task を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワイヤレスゲートウェイのタスクを作成するには

次の create-wireless-gateway-task の例では、ワイヤレスゲートウェイのタスクを作成します。

```
aws iotwireless create-wireless-gateway-task \
    --id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d" \
```

```
    --wireless-gateway-task-definition-id "aa000102-0304-b0cd-ef56-a1b23cde456a"
```

出力:

```
{
    "WirelessGatewayTaskDefinitionId": "aa204003-0604-30fb-ac82-a4f95aaf450a",
    "Status": "Success"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN へのゲートウェイとデバイスの接続」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateWirelessGatewayTask」を参照してください。

### `create-wireless-gateway`

次のコード例は、`create-wireless-gateway` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワイヤレスゲートウェイを作成するには

次の `create-wireless-gateway` の例では、ワイヤレス LoRaWAN デバイスゲートウェイを作成します。

```
aws iotwireless create-wireless-gateway \
    --lorawan GatewayEui="a1b2c3d4567890ab",RfRegion="US915" \
    --name "myFirstLoRaWANGateway" \
    --description "Using my first LoRaWAN gateway"
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-east-1:123456789012:WirelessGateway/12345678-
a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d",
    "Id": "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN へのゲートウェイとデバイスの接続」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateWirelessGateway」を参照してください。

### delete-destination

次のコード例は、delete-destination を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IoT ワイヤレス送信先を削除するには

次の delete-destination の例では、作成した IoTWirelessDestination という名前のワイヤレス送信先リソースを削除します。

```
aws iotwireless delete-destination \
    --name "IoTWirelessDestination"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN に送信先を追加する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDestination」を参照してください。

### delete-device-profile

次のコード例は、delete-device-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デバイスプロファイルを削除するには

次の delete-device-profile の例では、指定された ID を持つ、自分で作成したデバイスプロファイルを削除します。

```
aws iotwireless delete-device-profile \
    --id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「プロファイルを AWS IoT Core for LoRaWAN に追加する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDeviceProfile」を参照してください。

### delete-service-profile

次のコード例は、delete-service-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスプロファイルを削除するには

次の delete-service-profile の例では、指定された ID を持つ、自分で作成したサービスプロファイルを削除します。

```
aws iotwireless delete-service-profile \
    --id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「プロファイルを AWS IoT Core for LoRaWAN に追加する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteServiceProfile」を参照してください。

### delete-wireless-device

次のコード例は、delete-wireless-device を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワイヤレスデバイスを削除するには

次の delete-wireless-device の例では、指定された ID を持つワイヤレスデバイスを削除します。

```
aws iotwireless delete-wireless-device \
```

```
    --id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN へのゲートウェイとデバイスの接続」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteWirelessDevice」を参照してください。

### delete-wireless-gateway-task-definition

次のコード例は、delete-wireless-gateway-task-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワイヤレスゲートウェイタスク定義を削除するには

次の delete-wireless-gateway-task-definition の例では、次の ID で作成したワイヤレスゲートウェイタスク定義を削除します。

```
aws iotwireless delete-wireless-gateway-task-definition \
    --id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN へのゲートウェイとデバイスの接続」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteWirelessGatewayTaskDefinition」を参照してください。

### delete-wireless-gateway-task

次のコード例は、delete-wireless-gateway-task を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワイヤレスゲートウェイタスクを削除するには

次の delete-wireless-gateway-task の例では、指定された ID を持つワイヤレスゲートウェイタスクを削除します。

```
aws iotwireless delete-wireless-gateway-task \
    --id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN へのゲートウェイとデバイスの接続」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteWirelessGatewayTask」を参照してください。

### delete-wireless-gateway

次のコード例は、delete-wireless-gateway を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワイヤレスゲートウェイを削除するには

次の delete-wireless-gateway の例では、指定された ID を持つワイヤレスゲートウェイを削除します。

```
aws iotwireless delete-wireless-gateway \
    --id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN へのゲートウェイとデバイスの接続」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteWirelessGateway」を参照してください。

### disassociate-aws-account-from-partner-account

次のコード例は、disassociate-aws-account-from-partner-account を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS アカウントからパートナーアカウントの関連付けを解除するには

次の disassociate-aws-account-from-partner-account の例では、現在関連付けられている AWS アカウントからパートナーアカウントの関連付けを解除します。

```
aws iotwireless disassociate-aws-account-from-partner-account \
    --partner-account-id "12345678901234" \
    --partner-type "Sidewalk"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN にゲートウェイとワイヤレスデバイスを追加する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount」を参照してください。

### disassociate-wireless-device-from-thing

次のコード例は、disassociate-wireless-device-from-thing を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワイヤレスデバイスからモノの関連付けを解除するには

次の disassociate-wireless-device-from-thing の例では、現在関連付けられているモノからワイヤレスデバイスの関連付けを解除します。

```
aws iotwireless disassociate-wireless-device-from-thing \
    --id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN にゲートウェイとワイヤレスデバイスを追加する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateWirelessDeviceFromThing」を参照してください。

### disassociate-wireless-gateway-from-certificate

次のコード例は、disassociate-wireless-gateway-from-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワイヤレスゲートウェイから証明書の関連付けを解除するには

次の disassociate-wireless-gateway-from-certificate は、現在関連付けられている証明書からワイヤレスゲートウェイの関連付けを解除します。

```
aws iotwireless disassociate-wireless-gateway-from-certificate \
    --id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN にゲートウェイとワイヤレスデバイスを追加する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateWirelessGatewayFromCertificate」を参照してください。

### disassociate-wireless-gateway-from-thing

次のコード例は、disassociate-wireless-gateway-from-thing を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワイヤレスゲートウェイからモノの関連付けを解除するには

次の disassociate-wireless-gateway-from-thing の例では、現在関連付けられているモノからワイヤレスゲートウェイの関連付け解除します。

```
aws iotwireless disassociate-wireless-gateway-from-thing \
    --id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN にゲートウェイとワイヤレスデバイスを追加する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateWirelessGatewayFromThing」を参照してください。

### get-destination

次のコード例は、get-destination を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IoT ワイヤレス送信先に関する情報を取得するには

次の get-destination の例では、作成した IoTWirelessDestination という名前の送信先リソースに関する情報を取得します。

```
aws iotwireless get-destination \
    --name "IoTWirelessDestination"
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-east-1:123456789012:Destination/
IoTWirelessDestination",
    "Name": "IoTWirelessDestination",
    "Expression": "IoTWirelessRule",
    "ExpressionType": "RuleName",
    "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTWirelessDestinationRole"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN に送信先を追加する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDestination」を参照してください。

### get-device-profile

次のコード例は、get-device-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デバイスプロファイルに関する情報を取得するには

次の get-device-profile の例では、指定された ID を持つ、自分で作成したデバイスプロファイルに関する情報を取得します。

```
aws iotwireless get-device-profile \
    --id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-east-1:123456789012:DeviceProfile/12345678-
a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d",
    "Id": "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d",
    "LoRaWAN": {
    "MacVersion": "1.0.3",
    "MaxDutyCycle": 10,
    "Supports32BitFCnt": false,
    "RegParamsRevision": "RP002-1.0.1",
    "SupportsJoin": true,
    "RfRegion": "US915",
    "MaxEirp": 13,
    "SupportsClassB": false,
    "SupportsClassC": false
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「プロファイルを AWS IoT Core for LoRaWAN に追加する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDeviceProfile」を参照してください。

### get-partner-account

次のコード例は、get-partner-account を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パートナーアカウントの情報を取得するには

次の get-partner-account の例では、次の ID を持つ Sidewalk アカウントに関する情報を取得します。

```
aws iotwireless get-partner-account \
    --partner-account-id "12345678901234" \
    --partner-type "Sidewalk"
```

出力:

```
{
    "Sidewalk": {
        "AmazonId": "12345678901234",
        "Fingerprint":
 "a123b45c6d78e9f012a34cd5e6a7890b12c3d45e6f78a1b234c56d7e890a1234"
    },
    "AccountLinked": false
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Amazon Sidewalk Integration for AWS IoT Core」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPartnerAccount」を参照してください。

### get-service-endpoint

次のコード例は、get-service-endpoint を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスエンドポイントを取得するには

次の get-service-endpoint の例では、CUPS プロトコルのアカウント固有のエンドポイントを取得します。

```
aws iotwireless get-service-endpoint
```

出力:

```
{
    "ServiceType": "CUPS",
    "ServiceEndpoint": "https://A1RMKZ37ACAGOT.cups.lorawan.us-
east-1.amazonaws.com:443",
```

```
    "ServerTrust": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\n
    MIIESTCCAzGgAwIBAgITBn+UV4WH6Kx33rJTMlu8mYtWDTANBgkqhkiG9w0BAQsF\n
    ADA5MQswCQYDVQQGEwJVUzEPMA0GA1UEChMGQW1hem9uMRkwFwYDVQQDExBBbWF6\n
    b24gUm9vdCBDQSAxMB4XDTE1MTAyMjAwMDAwMFoXDTI1MTAxOTAwMDAwMFowRjEL\n
    MAkGA1UEBhMCVVMxDzANBgNVBAoTBkFtYXpvbjEVMBMGA1UECxMMU2VydmVyIENB\n
    IDFCMQ8wDQYDVQQDEwZBbWF6b24wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEK\n
    AoIBAQDCThZn3c68asg3Wuw6MLAd5tES6BIoSMzoKcG5blPVo+sDORrMd4f2AbnZ\n
    cMzPa43j4wNxhplty6aUKk4T1qe9BOwKFjwK6zmxxLVYo7bHViXsPlJ6qOMpFge5\n
    blDP+18x+B26A0piiQOuPkfyDyeR4xQghfj66Yo19V+emU3nazfvpFA+ROz6WoVm\n
    B5x+F2pV8xeKNR7u6azDdU5YVX1TawprmxRC1+WsAYmz6qP+z8ArDITC2FMVy2fw\n
    0IjKOtEXc/VfmtTFch5+AfGYMGMqqvJ6LcXiAhqG5TI+Dr0RtM88k+8XUBCeQ8IG\n
    KuANaL7TiItKZYxK1MMuTJtV9IblAgMBAAGjggE7MIIBNzASBgNVHRMBAf8ECDAG\n
    AQH/AgEAMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBhjAdBgNVHQ4EFgQUWaRmBlKge5WSPKOUByeW\n
    dFv5PdAwHwYDVR0jBBgwFoAUhBjMhTTsvAyUlC4IWZzHshBOCggwewYIKwYBBQUH\n
    AQEEbzBtMC8GCCsGAQUFBzABhiNodHRwOi8vb2NzcC5yb290Y2ExLmFtYXpvbnRy\n
    dXN0LmNvbTA6BggrBgEFBQcwAoYuaHR0cDovL2NydC5yb290Y2ExLmFtYXpvbnRy\n
    dXN0LmNvbS9yb290Y2ExLmNlcjA/BgNVHR8EODA2MDSgMqAwhi5odHRwOi8vY3Js\n
    LnJvb3RjYTEuYW1hem9udHJ1c3QuY29tL3Jvb3RjYTEuY3JsMBMGA1UdIAQMMAow\n
    CAYGZ4EMAQIBMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQCFkr41u3nPo4FCHOTjY3NTOVI1\n
    59Gt/a6ZiqyJEi+752+a1U5y6iAwYfmXss2lJwJFqMp2PphKg5625kXg8kP2CN5t\n
    6G7bMQcT8C8xDZNtYTd7WPD8UZiRKAJPBXa30/AbwuZe0GaFEQ8ugcYQgSn+IGBI\n
    8/LwhBNTZTUVEWuCUUBVV18YtbAiPq3yXqMB48Oz+ctBWuZSkbvkNodPLamkB2g1\n
    upRyzQ7qDn1X8nn8N8V7YJ6y68AtkHcNSRAnpTitxBKjtKPISLMVCx7i4hncxHZS\n
    yLyKQXhw2W2Xs0qLeC1etA+jTGDK4UfLeC0SF7FSi8o5LL21L8IzApar2pR/\n
    -----END CERTIFICATE-----\n"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN へのゲートウェイとデバイスの接続」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetServiceEndpoint」を参照してください。

### get-service-profile

次のコード例は、get-service-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスプロファイルに関する情報を取得するには

次の get-service-profile の例では、指定された ID を持つ、自分で作成したサービスプロファイルに関する情報を取得します。

```
aws iotwireless get-service-profile \
    --id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-east-1:651419225604:ServiceProfile/538185bb-
d7e7-4b95-96a0-c51aa4a5b9a0",
    "Id": "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d",
    "LoRaWAN": {
        "HrAllowed": false,
        "NwkGeoLoc": false,
        "DrMax": 15,
        "UlBucketSize": 4096,
        "PrAllowed": false,
        "ReportDevStatusBattery": false,
        "DrMin": 0,
        "DlRate": 60,
        "AddGwMetadata": false,
        "ReportDevStatusMargin": false,
        "MinGwDiversity": 1,
        "RaAllowed": false,
        "DlBucketSize": 4096,
        "DevStatusReqFreq": 24,
        "TargetPer": 5,
        "UlRate": 60
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「プロファイルを AWS IoT Core for LoRaWAN に追加する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetServiceProfile」を参照してください。

### get-wireless-device-statistics

次のコード例は、get-wireless-device-statistics を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワイヤレスデバイスに関する運用情報を取得するには

次の get-wireless-device-statistics の例では、ワイヤレスデバイスに関する運用情報を取得します。

```
aws iotwireless get-wireless-device-statistics \
    --wireless-device-id "1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f"
```

出力:

```
{
    "WirelessDeviceId": "1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN へのゲートウェイとデバイスの接続」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetWirelessDeviceStatistics」を参照してください。

### get-wireless-device

次のコード例は、get-wireless-device を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワイヤレスデバイスに関する情報を取得するには

次の get-wireless-device の例では、AWS アカウントで使用可能なウィジェットを一覧表示します。

```
aws iotwireless get-wireless-device \
    --identifier "1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f" \
    --identifier-type WirelessDeviceID
```

出力:

```
{
    "Name": "myLoRaWANDevice",
    "ThingArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/44b87eb4-9bce-423d-
b5fc-973f5ecc358b",
    "DestinationName": "IoTWirelessDestination",
```

```
    "Id": "1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f",
    "ThingName": "44b87eb4-9bce-423d-b5fc-973f5ecc358b",
    "Type": "LoRaWAN",
    "LoRaWAN": {
        "DeviceProfileId": "ab0c23d3-b001-45ef-6a01-2bc3de4f5333",
        "ServiceProfileId": "fe98dc76-cd12-001e-2d34-5550432da100",
        "OtaaV1_1": {
            "AppKey": "3f4ca100e2fc675ea123f4eb12c4a012",
            "JoinEui": "b4c231a359bc2e3d",
            "NwkKey": "01c3f004a2d6efffe32c4eda14bcd2b4"
        },
        "DevEui": "ac12efc654d23fc2"
    },
    "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-
east-1:123456789012:WirelessDevice/1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f",
    "Description": "My LoRaWAN wireless device"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN へのゲートウェイとデバイスの接続」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetWirelessDevice」を参照してください。

### get-wireless-gateway-certificate

次のコード例は、get-wireless-gateway-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワイヤレスゲートウェイに関連付けられている証明書の ID を取得するには

次の get-wireless-gateway-certificate の例では、指定された ID を持つワイヤレスゲートウェイに関連付けられている証明書 ID を取得します。

```
aws iotwireless get-wireless-gateway-certificate \
    --id "6c44ab31-8b4d-407a-bed3-19b6c7cda551"
```

出力:

```
{
```

```
    "IotCertificateId":
 "8ea4aeae3db34c78cce75d9abd830356869ead6972997e0603e5fd032c804b6f"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN へのゲートウェイとデバイスの接続」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetWirelessGatewayCertificate」を参照してください。

### get-wireless-gateway-firmware-information

次のコード例は、get-wireless-gateway-firmware-information を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワイヤレスゲートウェイに関するファームウェア情報を取得するには

次の get-wireless-gateway-firmware-information 例では、ワイヤレスゲートウェイに関するファームウェアバージョンとその他の情報を取得します。

```
aws iotwireless get-wireless-gateway-firmware-information \
    --id "3039b406-5cc9-4307-925b-9948c63da25b"
```

出力:

```
{
    "LoRaWAN" :{
        "CurrentVersion" :{
            "PackageVersion" : "1.0.0",
            "Station" : "2.0.5",
            "Model" : "linux"
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN へのゲートウェイとデバイスの接続」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetWirelessGatewayFirmwareInformation」を参照してください。

### get-wireless-gateway-statistics

次のコード例は、get-wireless-gateway-statistics を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワイヤレスゲートウェイに関する運用情報を取得するには

次の get-wireless-gateway-statistics の例では、ワイヤレスゲートウェイに関する運用情報を取得します。

```
aws iotwireless get-wireless-gateway-statistics \
    --wireless-gateway-id "3039b406-5cc9-4307-925b-9948c63da25b"
```

出力:

```
{
    "WirelessGatewayId": "3039b406-5cc9-4307-925b-9948c63da25b"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN へのゲートウェイとデバイスの接続」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetWirelessGatewayStatistics」を参照してください。

### get-wireless-gateway-task-definition

次のコード例は、get-wireless-gateway-task-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワイヤレスゲートウェイタスク定義に関する情報を取得するには

次の get-wireless-gateway-task-definition の例では、指定された ID を持つワイヤレスタスク定義に関する情報を取得します。

```
aws iotwireless get-wireless-gateway-task-definition \
    --id "b7d3baad-25c7-35e7-a4e1-1683a0d61da9"
```

出力:

```
{
    "AutoCreateTasks": true,
    "Name": "TestAutoUpdate",
    "Update":{
        "UpdateDataSource" : "s3://cupsalphagafirmwarebin/station",
        "UpdateDataRole" : "arn:aws:iam::001234567890:role/SDK_Test_Role",
        "LoRaWAN" :{
            "CurrentVersion" :{
                "PackageVersion" : "1.0.0",
                "Station" : "2.0.5",
                "Model" : "linux"
            },
            "UpdateVersion" :{
                "PackageVersion" : "1.0.1",
                "Station" : "2.0.5",
                "Model" : "minihub"
            }
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN へのゲートウェイとデバイスの接続」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetWirelessGatewayTaskDefinition」を参照してください。

### get-wireless-gateway-task

次のコード例は、get-wireless-gateway-task を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワイヤレスゲートウェイタスクに関する情報を取得するには

次の get-wireless-gateway-task の例では、指定された ID を持つワイヤレスゲートウェイタスク定義に関する情報を取得します。

```
aws iotwireless get-wireless-gateway-task \
    --id "11693a46-6866-47c3-a031-c9a616e7644b"
```

出力:

```
{
    "WirelessGatewayId": "6c44ab31-8b4d-407a-bed3-19b6c7cda551",
    "WirelessGatewayTaskDefinitionId": "b7d3baad-25c7-35e7-a4e1-1683a0d61da9",
    "Status": "Success"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN へのゲートウェイとデバイスの接続」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetWirelessGatewayTask」を参照してください。

### get-wireless-gateway

次のコード例は、get-wireless-gateway を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワイヤレスゲートウェイに関する情報を取得するには

次の get-wireless-gateway の例では、ワイヤレスゲートウェイ myFirstLoRaWANGateway に関する情報を取得します。

```
aws iotwireless get-wireless-gateway \
    --identifier "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d" \
    --identifier-type WirelessGatewayId
```

出力:

```
{
    "Description": "My first LoRaWAN gateway",
    "ThingArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-12ab345c67de",
    "LoRaWAN": {
        "RfRegion": "US915",
        "GatewayEui": "a1b2c3d4567890ab"
    },
    "ThingName": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-12ab345c67de",
    "Id": "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d",
```

```
    "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-
east-1:123456789012:WirelessGateway/6c44ab31-8b4d-407a-bed3-19b6c7cda551",
    "Name": "myFirstLoRaWANGateway"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN へのゲートウェイとデバイスの接続」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetWirelessGateway」を参照してください。

### list-destinations

次のコード例は、list-destinations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワイヤレス送信先を一覧表示するには

次の list-destinations の例では、AWS アカウントに登録されている使用可能な送信先を一覧表示します。

```
aws iotwireless list-destinations
```

出力:

```
{
    "DestinationList": [
        {
            "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-east-1:123456789012:Destination/
IoTWirelessDestination",
            "Name": "IoTWirelessDestination",
            "Expression": "IoTWirelessRule",
            "Description": "Destination for messages processed using
 IoTWirelessRule",
            "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTWirelessDestinationRole"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-east-1:123456789012:Destination/
IoTWirelessDestination2",
            "Name": "IoTWirelessDestination2",
```

```
            "Expression": "IoTWirelessRule2",
            "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTWirelessDestinationRole"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN に送信先を追加する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDestinations」を参照してください。

### list-device-profiles

次のコード例は、list-device-profiles を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デバイスプロファイルを一覧表示するには

次の list-device-profiles の例では、AWS アカウントに登録されている使用可能なデバイスプロファイルを一覧表示します。

```
aws iotwireless list-device-profiles
```

出力:

```
{
    "DeviceProfileList": [
        {
            "Id": "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d",
            "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-
east-1:123456789012:DeviceProfile/12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
        },
        {
            "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-12ab345c67de",
            "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-east-1:123456789012:DeviceProfile/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-12ab345c67de"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「プロファイルを AWS IoT Core for LoRaWAN に追加する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDeviceProfiles」を参照してください。

### `list-partner-accounts`

次のコード例は、`list-partner-accounts` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パートナーアカウントを一覧表示するには

次の `list-partner-accounts` の例では、AWS アカウントに関連付けられている使用可能なパートナーアカウントを一覧表示します。

```
aws iotwireless list-partner-accounts
```

出力:

```
{
    "Sidewalk": [
        {
            "AmazonId": "78965678771228",
            "Fingerprint":
 "bd96d8ef66dbfd2160eb60e156849e82ad7018b8b73c1ba0b4fc65c32498ee35"
        },
        {
            "AmazonId": "89656787651228",
            "Fingerprint":
 "bc5e99e151c07be14be7e6603e4489c53f858b271213a36ebe3370777ba06e9b"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Amazon Sidewalk Integration for AWS IoT Core」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPartnerAccounts」を参照してください。

### list-service-profiles

次のコード例は、list-service-profiles を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスプロファイルを一覧表示するには

次の list-service-profiles の例では、AWS アカウントに登録されている使用可能なサービスプロファイルを一覧表示します。

```
aws iotwireless list-service-profiles
```

出力:

```
{
    "ServiceProfileList": [
        {
            "Id": "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d",
            "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-
east-1:123456789012:ServiceProfile/538185bb-d7e7-4b95-96a0-c51aa4a5b9a0"
        },
        {
            "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-12ab345c67de",
            "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-east-1:123456789012:ServiceProfile/
ea8bc823-5d13-472e-8d26-9550737d8100"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「プロファイルを AWS IoT Core for LoRaWAN に追加する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListServiceProfiles」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースに割り当てられたタグを一覧表示するには

次の list-tags-for-resource の例では、ワイヤレス送信先リソースに割り当てられたタグを一覧表示します。

```
aws iotwireless list-tags-for-resource \
    --resource-arn "arn:aws:iotwireless:us-east-1:123456789012:Destination/IoTWirelessDestination"
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Value": "MyValue",
            "Key": "MyTag"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN リソースを説明する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### list-wireless-devices

次のコード例は、list-wireless-devices を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能なワイヤレスデバイスを一覧表示するには

次の list-wireless-devices の例では、AWS アカウントに登録されている使用可能なワイヤレスデバイスを一覧表示します。

```
aws iotwireless list-wireless-devices
```

出力:

```
{
```

```
    "WirelessDeviceList": [
        {
            "Name": "myLoRaWANDevice",
            "DestinationName": "IoTWirelessDestination",
            "Id": "1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f",
            "Type": "LoRaWAN",
            "LoRaWAN": {
                "DevEui": "ac12efc654d23fc2"
            },
            "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-
east-1:123456789012:WirelessDevice/1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN へのゲートウェイとデバイスの接続」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListWirelessDevices」を参照してください。

### list-wireless-gateway-task-definitions

次のコード例は、list-wireless-gateway-task-definitions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワイヤレスゲートウェイタスク定義を一覧表示するには

次の list-wireless-gateway-task-definitions の例では、AWS アカウントに登録されている使用可能なワイヤレスゲートウェイタスク定義を一覧表示します。

```
aws iotwireless list-wireless-gateway-task-definitions
```

出力:

```
{
    "TaskDefinitions": [
        {
            "Id": "b7d3baad-25c7-35e7-a4e1-1683a0d61da9",
            "LoRaWAN" :
```

```
                {
                "CurrentVersion" :{
                    "PackageVersion" : "1.0.0",
                    "Station" : "2.0.5",
                    "Model" : "linux"
                },
                "UpdateVersion" :{
                    "PackageVersion" : "1.0.1",
                    "Station" : "2.0.5",
                    "Model" : "minihub"
                }
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN へのゲートウェイとデバイスの接続」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListWirelessGatewayTaskDefinitions」を参照してください。

### `list-wireless-gateways`

次のコード例は、`list-wireless-gateways` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワイヤレスゲートウェイを一覧表示するには

次の `list-wireless-gateways` の例では、AWS アカウントで使用可能なワイヤレスゲートウェイを一覧表示します。

```
aws iotwireless list-wireless-gateways
```

出力:

```
{
    "WirelessGatewayList": [
        {
            "Description": "My first LoRaWAN gateway",
            "LoRaWAN": {
```

```
                "RfRegion": "US915",
                "GatewayEui": "dac632ebc01d23e4"
            },
            "Id": "3039b406-5cc9-4307-925b-9948c63da25b",
            "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-
east-1:123456789012:WirelessGateway/3039b406-5cc9-4307-925b-9948c63da25b",
            "Name": "myFirstLoRaWANGateway"
        },
        {
            "Description": "My second LoRaWAN gateway",
            "LoRaWAN": {
                "RfRegion": "US915",
                "GatewayEui": "cda123fffe92ecd2"
            },
            "Id": "3285bdc7-5a12-4991-84ed-dadca65e342e",
            "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-
east-1:123456789012:WirelessGateway/3285bdc7-5a12-4991-84ed-dadca65e342e",
            "Name": "mySecondLoRaWANGateway"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN へのゲートウェイとデバイスの接続」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListWirelessGateways」を参照してください。

### send-data-to-wireless-device

次のコード例は、send-data-to-wireless-device を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワイヤレスデバイスにデータを送信するには

次の send-data-to-wireless-device の例では、復号されたアプリケーションデータフレームをワイヤレスデバイスに送信します。

```
aws iotwireless send-data-to-wireless-device \
    --id "11aa5eae-2f56-4b8e-a023-b28d98494e49" \
    --transmit-mode "1" \
    --payload-data "SGVsbG8gVG8gRGV2c2lt" \
```

```
    --wireless-metadata LoRaWAN={FPort=1}
```

出力:

```
{
    MessageId: "6011dd36-0043d6eb-0072-0008"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN へのゲートウェイとデバイスの接続」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SendDataToWirelessDevice」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースのタグキーと値を指定するには

次の tag-resource の例では、ワイヤレス送信先 IoTWirelessDestination にキー MyTag と値 MyValue でタグ付けします。

```
aws iotwireless tag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:iotwireless:us-east-1:651419225604:Destination/IoTWirelessDestination" \
    --tags Key="MyTag",Value="MyValue"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN リソースを説明する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### test-wireless-device

次のコード例は、test-wireless-device を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワイヤレスデバイスをテストするには

次の test-wireless-device の例では、Hello のアップリンクデータを、指定された ID を持つデバイスに送信します。

```
aws iotwireless test-wireless-device \
    --id "11aa5eae-2f56-4b8e-a023-b28d98494e49"
```

出力:

```
{
    Result: "Test succeeded. one message is sent with payload: hello"
}
```

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN へのゲートウェイとデバイスの接続」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TestWirelessDevice」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースから 1 つ以上のタグを削除するには

次の untag-resource の例では、ワイヤレス送信先 IoTWirelessDestination からタグ MyTag とその値を削除します。

```
aws iotwireless untag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:iotwireless:us-east-1:123456789012:Destination/
IoTWirelessDestination" \
    --tag-keys "MyTag"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN リソースを説明する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-destination

次のコード例は、update-destination を使用する方法を示しています。

AWS CLI

送信先のプロパティを更新するには

次の update-destination の例では、ワイヤレス送信先の説明プロパティを更新します。

```
aws iotwireless update-destination \
    --name "IoTWirelessDestination" \
    --description "Destination for messages processed using IoTWirelessRule"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN に送信先を追加する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDestination」を参照してください。

### update-partner-account

次のコード例は、update-partner-account を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パートナーアカウントのプロパティを更新するには

次の update-partner-account は、指定された ID を持つアカウントの AppServerPrivateKey を更新します。

```
aws iotwireless update-partner-account \
    --partner-account-id "78965678771228" \
    --partner-type "Sidewalk" \
    --sidewalk
 AppServerPrivateKey="f798ab4899346a88599180fee9e14fa1ada7b6df989425b7c6d2146dd6c815bb"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「Amazon Sidewalk Integration for AWS IoT Core」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdatePartnerAccount」を参照してください。

### update-wireless-device

次のコード例は、update-wireless-device を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワイヤレスデバイスのプロパティを更新するには

次の update-wireless-device の例では、AWS アカウントに登録されているワイヤレスデバイスのプロパティを更新します。

```
aws iotwireless update-wireless-device \
    --id "1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f" \
    --destination-name IoTWirelessDestination2 \
    --description "Using my first LoRaWAN device"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN へのゲートウェイとデバイスの接続」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateWirelessDevice」を参照してください。

### update-wireless-gateway

次のコード例は、update-wireless-gateway を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワイヤレスゲートウェイを更新するには

次の update-wireless-gateway の例では、ワイヤレスゲートウェイの説明を更新します。

```
aws iotwireless update-wireless-gateway \
```

```
    --id "3285bdc7-5a12-4991-84ed-dadca65e342e" \
    --description "Using my LoRaWAN gateway"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「AWS IoT Core for LoRaWAN へのゲートウェイとデバイスの接続」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateWirelessGateway」を参照してください。

## Amazon IVS examples using AWS CLI

次のコード例は、Amazon IVS で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `batch-get-channel`

次のコード例は、`batch-get-channel` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

複数のチャネルに関するチャネル設定情報を取得するには

次の `batch-get-channel` の例では、指定されたチャネルに関する情報を一覧表示します。

```
aws ivs batch-get-channel \
    --arns arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh \
        arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/efghEFGHijkl
```

出力:

```
{
    "channels": [
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
            "authorized": false,
            "containerFormat": "TS",
            "ingestEndpoint": "a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net",
            "insecureIngest": false,
            "latencyMode": "LOW",
            "multitrackInputConfiguration": {
                "enabled": false,
                "maximumResolution": "FULL_HD",
                "policy": "ALLOW"
            },
            "name": "channel-1",
            "playbackUrl": "https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/
api/video/v1/us-west-2.123456789012.channel-1.abcdEFGH.m3u8",
            "preset": "",
            "playbackRestrictionPolicyArn": "",
            "recordingConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-
west-2:123456789012:recording-configuration/ABCD12cdEFgh",
            "srt": {
                "endpoint": "a1b2c3d4e5f6.srt.live-video.net",
                "passphrase":
 "AB1C2defGHijkLMNo3PqQRstUvwxyzaBCDEfghh4ijklMN5opqrStuVWxyzAbCDEfghIJ"
            },
            "tags": {},
            "type": "STANDARD"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/efghEFGHijkl",
            "authorized": false,
            "containerFormat": "FRAGMENTED_MP4",
            "ingestEndpoint": "a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net",
            "insecureIngest": false,
            "latencyMode": "LOW",
            "multitrackInputConfiguration": {
                "enabled": true,
                "maximumResolution": "FULL_HD",
                "policy": "ALLOW"
            },
            "name": "channel-2",
```

```
            "playbackUrl": "https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/
api/video/v1/us-west-2.123456789012.channel-2.abcdEFGH.m3u8",
            "preset": "",
            "playbackRestrictionPolicyArn": "arn:aws:ivs:us-
west-2:123456789012:playback-restriction-policy/ABcdef34ghIJ"",
            "recordingConfigurationArn": "",
            "srt": {
                "endpoint": "a1b2c3d4e5f6.srt.live-video.net",
                "passphrase":
 "BA1C2defGHijkLMNo3PqQRstUvwxyzaBCDEfghh4ijklMN5opqrStuVWxyzAbCDEfghIJ"
            },
            "tags": {},
            "type": "STANDARD"
        }
    ]
}
```

詳細については、「IVS Low-Latency ユーザーガイド」の「チャネルの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchGetChannel」を参照してください。

### batch-get-stream-key

次のコード例は、batch-get-stream-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

複数のストリームキーに関する情報を取得するには

次の batch-get-stream-key の例では、指定されたストリームキーに関する情報を取得します。

```
aws ivs batch-get-stream-key \
    --arns arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stream-key/skSKABCDefgh \
       arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stream-key/skSKIJKLmnop
```

出力:

```
{
    "streamKeys": [
        {
```

```
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stream-key/skSKABCDefgh",
            "value": "sk_us-west-2_abcdABCDefgh_567890abcdef",
            "channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
            "tags": {}
        },
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stream-key/skSKIJKLmnop",
            "value": "sk_us-west-2_abcdABCDefgh_567890ghijkl",
            "channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
            "tags": {}
        }
    ]
}
```

詳細については、「IVS Low-Latency ユーザーガイド」の「チャネルの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchGetStreamKey」を参照してください。

### batch-start-viewer-session-revocation

次のコード例は、batch-start-viewer-session-revocation を使用する方法を示しています。

AWS CLI

複数の channel-ARN と viewer-ID のペアのビューワーセッションを取り消すには

次の batch-start-viewer-session-revocation の例では、複数のチャネル ARN とビューワー ID のペアに対してセッションの取り消しを同時に実行します。発信者に指定されたセッションを取り消すアクセス許可がない場合は、リクエストは正常に完了しても、エラーフィールドで値が返されることがあります。

```
aws ivs batch-start-viewer-session-revocation \
    --viewer-sessions '[{"channelArn":"arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/
abcdABCDefgh1","viewerId":"abcdefg1","viewerSessionVersionsLessThanOrEqualTo":1234567890},
 \
     {"channelArn":"arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/
abcdABCDefgh2","viewerId":"abcdefg2","viewerSessionVersionsLessThanOrEqualTo":1234567890}]'
```

出力:

```
{
    "errors": [
        {
            "channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/
abcdABCDefgh1",
            "viewerId": "abcdefg1",
            "code": "403",
            "message": "not authorized",
        },
        {
            "channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/
abcdABCDefgh2",
            "viewerId": "abcdefg2",
            "code": "403",
            "message": "not authorized",
        }
    ]
}
```

詳細については、Amazon Interactive Video Service ユーザーガイドの「プライベートチャネルの設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchStartViewerSessionRevocation」を参照してください。

### `create-channel`

次のコード例は、`create-channel` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 録画なしでチャネルを作成するには

次の `create-channel` の例では、新しいチャネルとストリーミングを開始するための関連ストリームキーを作成します。

```
aws ivs create-channel \
    --name 'test-channel' \
    --no-insecure-ingest
```

出力:

```
{
    "channel": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "authorized": false,
        "containerFormat": "TS",
        "name": "test-channel",
        "latencyMode": "LOW",
        "multitrackInputConfiguration": {
            "enabled": false,
            "maximumResolution": "FULL_HD",
            "policy": "ALLOW"
        },
        "playbackRestrictionPolicyArn": "",
        "recordingConfigurationArn": "",
        "srt": {
            "endpoint": "a1b2c3d4e5f6.srt.live-video.net",
            "passphrase":
 "AB1C2defGHijkLMNo3PqQRstUvwxyzaBCDEfghh4ijklMN5opqrStuVWxyzAbCDEfghIJ"
        },
        "ingestEndpoint": "a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net",
        "insecureIngest": false,
        "playbackUrl": "https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/api/
video/v1/us-west-2.123456789012.channel.abcdEFGH.m3u8",
        "preset": "",
        "tags": {},
        "type": "STANDARD"
    },
    "streamKey": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stream-key/g1H2I3j4k5L6",
        "value": "sk_us-west-2_abcdABCDefgh_567890abcdef",
        "channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「IVS Low-Latency ユーザーガイド」の「チャネルの作成」を参照してください。

例 2: ARN で指定された RecordingConfiguration リソースを使用して、録画を有効にしたチャネルを作成するには

次の `create-channel` の例では、新しいチャネルとストリーミングを開始するための関連ストリームキーを作成し、チャネルの録画を設定します。

```
aws ivs create-channel \
    --name test-channel-with-recording \
    --insecure-ingest \
    --recording-configuration-arn 'arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recording-configuration/ABCD12cdEFgh'
```

出力:

```
{
    "channel": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "containerFormat": "TS",
        "name": "test-channel-with-recording",
        "latencyMode": "LOW",
        "multitrackInputConfiguration": {
            "enabled": false,
            "maximumResolution": "FULL_HD",
            "policy": "ALLOW"
        },
        "type": "STANDARD",
        "playbackRestrictionPolicyArn": "",
        "recordingConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recording-configuration/ABCD12cdEFgh",
        "srt": {
            "endpoint": "a1b2c3d4e5f6.srt.live-video.net",
            "passphrase": "BA1C2defGHijkLMNo3PqQRstUvwxyzaBCDEfghh4ijklMN5opqrStuVWxyzAbCDEfghIJ"
        },
        "ingestEndpoint": "a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net",
        "insecureIngest": true,
        "playbackUrl": "https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/api/video/v1/us-west-2.123456789012.channel.abcdEFGH.m3u8",
        "preset": "",
        "authorized": false,
        "tags": {},
        "type": "STANDARD"
    },
    "streamKey": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stream-key/abcdABCDefgh",
        "value": "sk_us-west-2_abcdABCDefgh_567890abcdef",
        "channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "tags": {}
    }
```

```
}
```

詳細については、「IVS Low-Latency ユーザーガイド」の「Amazon S3 に記録」を参照してください。

例 3: ARN で指定された再生制限ポリシーを使用してチャネルを作成するには

次の create-channel の例では、新しいチャネルとストリーミングを開始するための関連ストリームキーを作成し、チャネルの再生制限ポリシーを設定します。

```
aws ivs create-channel \
    --name test-channel-with-playback-restriction-policy\
    --insecure-ingest \
    --playback-restriction-policy-arn 'arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:playback-restriction-policy/ABcdef34ghIJ'
```

出力:

```
{
    "channel": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "containerFormat": "TS",
        "name": "test-channel-with-playback-restriction-policy",
        "latencyMode": "LOW",
        "multitrackInputConfiguration": {
            "enabled": false,
            "maximumResolution": "FULL_HD",
            "policy": "ALLOW"
        },
        "type": "STANDARD",
        "playbackRestrictionPolicyArn": "arn:aws:ivs:us-
west-2:123456789012:playback-restriction-policy/ABcdef34ghIJ",
        "recordingConfigurationArn": "",
        "srt": {
            "endpoint": "a1b2c3d4e5f6.srt.live-video.net",
            "passphrase":
 "AB1C2edfGHijkLMNo3PqQRstUvwxyzaBCDEfghh4ijklMN5opqrStuVWxyzAbCDEfghIJ"
        },
        "ingestEndpoint": "a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net",
        "insecureIngest": true,
        "playbackUrl": "https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/api/
video/v1/us-west-2.123456789012.channel.abcdEFGH.m3u8",
```

```
        "preset": "",
        "authorized": false,
        "tags": {},
        "type": "STANDARD"
    },
    "streamKey": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stream-key/abcdABCDefgh",
        "value": "sk_us-west-2_abcdABCDefgh_567890abcdef",
        "channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「IVS Low-Latency ユーザーガイド」の「望ましくないコンテンツと視聴者」を参照してください。

例 4: マルチトラックを有効にしてチャネルを作成するには

次の create-channel の例では、新しいチャネルと関連ストリームキーを作成してストリーミングを開始し、マルチトラックを有効にします。

```
aws ivs create-channel \
    --name 'test-channel' \
    --no-insecure-ingest \
    --container-format 'FRAGMENTED_MP4' \
    --multitrack-input-configuration '{"enabled": true,"maximumResolution":
 "FULL_HD","policy": "ALLOW"}'
```

出力:

```
{
    "channel": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "authorized": false,
        "containerFormat": "FRAGMENTED_MP4",
        "name": "test-channel",
        "latencyMode": "LOW",
        "multitrackInputConfiguration": {
            "enabled": true,
            "maximumResolution": "FULL_HD",
            "policy": "ALLOW"
        },
        "playbackRestrictionPolicyArn": "",
```

```
        "recordingConfigurationArn": "",
        "srt": {
            "endpoint": "a1b2c3d4e5f6.srt.live-video.net",
            "passphrase":
 "AB1C2defGHijkLMNo3PqQRstUvwxyzaBCDEfghh4ijklMN5opqrStuVWxyzAbCDEfghIJ"
        },
        "ingestEndpoint": "a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net",
        "insecureIngest": false,
        "playbackUrl": "https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/api/
video/v1/us-west-2.123456789012.channel.abcdEFGH.m3u8",
        "preset": "",
        "tags": {},
        "type": "STANDARD"
    },
    "streamKey": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stream-key/g1H2I3j4k5L6",
        "value": "sk_us-west-2_abcdABCDefgh_567890abcdef",
        "channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「IVS Low-Latency ユーザーガイド」の「チャネルの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateChannel」を参照してください。

### create-playback-restriction-policy

次のコード例は、create-playback-restriction-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

再生制限ポリシーを作成するには

次の create-playback-restriction-policy の例では、新しい再生制限ポリシーを作成します。

```
aws ivs create-playback-restriction-policy \
    --name "test-playback-restriction-policy" \
    --enable-strict-origin-enforcement \
    --tags "key1=value1, key2=value2" \
```

```
    --allowed-countries US MX \
    --allowed-origins https://www.website1.com https://www.website2.com
```

出力:

```
{
    "playbackRestrictionPolicy": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:playback-restriction-policy/
ABcdef34ghIJ",
        "allowedCountries": [
            "US",
            "MX"
        ],
        "allowedOrigins": [
            "https://www.website1.com",
            "https://www.website2.com"
        ],
        "enableStrictOriginEnforcement": true,
        "name": "test-playback-restriction-policy",
        "tags": {
            "key1": "value1",
            "key2": "value2"
        }
    }
}
```

詳細については、「IVS Low-Latency ユーザーガイド」の「望ましくないコンテンツと視聴者」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreatePlaybackRestrictionPolicy」を参照してください。

### `create-recording-configuration`

次のコード例は、`create-recording-configuration` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

RecordingConfiguration リソースを作成するには

次の `create-recording-configuration` の例では、Amazon S3 への録画を有効にする RecordingConfiguration リソースを作成します。

```
aws ivs create-recording-configuration \
    --name "test-recording-config" \
    --recording-reconnect-window-seconds 60 \
    --tags "key1=value1, key2=value2" \
    --rendition-configuration renditionSelection="CUSTOM",renditions="HD" \
    --thumbnail-configuration
 recordingMode="INTERVAL",targetIntervalSeconds=1,storage="LATEST",resolution="LOWEST_RESOLU
 \
    --destination-configuration s3={bucketName=demo-recording-bucket}
```

出力:

```
{
    "recordingConfiguration": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recording-configuration/
ABcdef34ghIJ",
        "name": "test-recording-config",
        "destinationConfiguration": {
            "s3": {
                "bucketName": "demo-recording-bucket"
            }
        },
        "state": "CREATING",
        "tags": {
            "key1": "value1",
            "key2": "value2"
        },
        "thumbnailConfiguration": {
            "recordingMode": "INTERVAL",
            "targetIntervalSeconds": 1,
            "resolution": "LOWEST_RESOLUTION",
            "storage": [
                "LATEST"
            ]
        },
        "recordingReconnectWindowSeconds": 60,
        "renditionConfiguration": {
            "renditionSelection": "CUSTOM",
            "renditions": [
                "HD"
            ]
        }
    }
```

```
}
```

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「Amazon S3 に記録」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateRecordingConfiguration」を参照してください。

### `create-stream-key`

次のコード例は、`create-stream-key` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ストリームキーを作成するには

次の `create-stream-key` の例では、指定された ARN (Amazon リソースネーム) のストリームキーを作成します。

```
aws ivs create-stream-key \
    --channel-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh
```

出力:

```
{
    "streamKey": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stream-key/abcdABCDefgh",
        "value": "sk_us-west-2_abcdABCDefgh_567890abcdef",
        "channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「IVS Low-Latency ユーザーガイド」の「チャネルの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateStreamKey」を参照してください。

### `delete-channel`

次のコード例は、`delete-channel` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

チャネルとその関連ストリームキーを削除するには

次の delete-channel の例では、指定された ARN (Amazon リソースネーム) を持つチャネルを削除します。

```
aws ivs delete-channel \
    --arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「IVS Low-Latency ユーザーガイド」の「チャネルの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteChannel」を参照してください。

### delete-playback-key-pair

次のコード例は、delete-playback-key-pair を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定された再生キーペアを削除するには

次の delete-playback-key-pair の例では、指定されたキーペアのフィンガープリントを返します。

```
aws ivs delete-playback-key-pair \
    --arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:playback-key/abcd1234efgh
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、Amazon Interactive Video Service ユーザーガイドの「プライベートチャネルの設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePlaybackKeyPair」を参照してください。

### delete-playback-restriction-policy

次のコード例は、delete-playback-restriction-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

再生制限ポリシーを削除するには

次の delete-playback-restriction-policy の例では、指定されたポリシー ARN (Amazon リソースネーム) を持つ再生制限ポリシーを削除します。

```
aws ivs delete-playback-restriction-policy \
    --arn "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:playback-restriction-policy/
ABcdef34ghIJ"
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「IVS Low-Latency ユーザーガイド」の「望ましくないコンテンツと視聴者」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePlaybackRestrictionPolicy」を参照してください。

### delete-recording-configuration

次のコード例は、delete-recording-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ARN で指定された RecordingConfiguration リソースを削除するには

次の delete-recording-configuration の例では、指定された ARN を持つ RecordingConfiguration リソースを削除します。

```
aws ivs delete-recording-configuration \
    --arn "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recording-configuration/ABcdef34ghIJ"
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「Amazon S3 に記録」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteRecordingConfiguration」を参照してください。

### delete-stream-key

次のコード例は、delete-stream-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ストリームキーを削除するには

次の delete-stream-key の例では、指定された ARN (Amazon リソースネーム) のストリームキーを削除して、ストリーミングに使用できないようにします。

```
aws ivs delete-stream-key \
    --arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stream-key/g1H2I3j4k5L6
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「IVS Low-Latency ユーザーガイド」の「チャネルの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteStreamKey」を参照してください。

### get-channel

次のコード例は、get-channel を使用する方法を示しています。

AWS CLI

チャネルの設定情報を取得するには

次の get-channel の例では、指定されたチャネル ARN (Amazon リソースネーム) のチャネル設定を取得します。

```
aws ivs get-channel \
    --arn 'arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh'
```

出力:

```
{
    "channel": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "authorized": false,
        "containerFormat": "TS",
        "ingestEndpoint": "a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net",
        "insecureIngest": false,
        "latencyMode": "LOW",
        "multitrackInputConfiguration": {
            "enabled": false,
            "maximumResolution": "FULL_HD",
            "policy": "ALLOW"
        },
        "name": "channel-1",
        "playbackRestrictionPolicyArn": "",
        "playbackUrl": "https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/api/
video/v1/us-west-2.123456789012.channel.abcdEFGH.m3u8",
        "preset": "",
        "recordingConfigurationArn": "",
        "srt": {
            "endpoint": "a1b2c3d4e5f6.srt.live-video.net",
            "passphrase":
 "AB1C2defGHijkLMNo3PqQRstUvwxyzaBCDEfghh4ijklMN5opqrStuVWxyzAbCDEfghIJ"
        },
        "tags": {}
        "type": "STANDARD",
    }
}
```

詳細については、「IVS Low-Latency ユーザーガイド」の「チャネルの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetChannel」を参照してください。

### get-playback-key-pair

次のコード例は、get-playback-key-pair を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定された再生キーペアを取得するには

次の get-playback-key-pair の例では、指定されたキーペアのフィンガープリントを返します。

```
aws ivs get-playback-key-pair \
    --arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:playback-key/abcd1234efgh
```

出力:

```
{
    "keyPair": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:playback-key/abcd1234efgh",
        "name": "my-playback-key",
        "fingerprint": "0a:1b:2c:ab:cd:ef:34:56:70:b1:b2:71:01:2a:a3:72",
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、Amazon Interactive Video Service ユーザーガイドの「プライベートチャネルの設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPlaybackKeyPair」を参照してください。

### get-playback-restriction-policy

次のコード例は、get-playback-restriction-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

再生制限ポリシーの設定情報を取得するには

次の get-playback-restriction-policy の例では、指定されたポリシー ARN (Amazon リソースネーム) を持つ再生制限ポリシーの設定を取得します。

```
aws ivs get-playback-restriction-policy \
    --arn "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:playback-restriction-policy/
ABcdef34ghIJ"
```

出力:

```
{
    "playbackRestrictionPolicy": {
```

```
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:playback-restriction-policy/
ABcdef34ghIJ",
        "allowedCountries": [
            "US",
            "MX"
        ],
        "allowedOrigins": [
            "https://www.website1.com",
            "https://www.website2.com"
        ],
        "enableStrictOriginEnforcement": true,
        "name": "test-playback-restriction-policy",
        "tags": {
            "key1": "value1",
            "key2": "value2"
        }
    }
}
```

詳細については、「IVS Low-Latency ユーザーガイド」の「望ましくないコンテンツと視聴者」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPlaybackRestrictionPolicy」を参照してください。

### `get-recording-configuration`

次のコード例は、`get-recording-configuration` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

RecordingConfiguration リソースに関する情報を取得するには

次の `get-recording-configuration` の例では、指定された ARN の RecordingConfiguration リソースに関する情報を取得します。

```
aws ivs get-recording-configuration \
    --arn "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recording-configuration/ABcdef34ghIJ"
```

出力:

```
{
```

```
    "recordingConfiguration": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recording-configuration/
ABcdef34ghIJ",
        "destinationConfiguration": {
            "s3": {
                "bucketName": "demo-recording-bucket"
            }
        },
        "name": "test-recording-config",
        "recordingReconnectWindowSeconds": 60,
        "state": "ACTIVE",
        "tags": {
            "key1" : "value1",
            "key2" : "value2"
        },
        "thumbnailConfiguration": {
            "recordingMode": "INTERVAL",
            "targetIntervalSeconds": 1,
            "resolution": "LOWEST_RESOLUTION",
            "storage": [
                "LATEST"
            ]
        },
        "renditionConfiguration": {
            "renditionSelection": "CUSTOM",
            "renditions": [
                "HD"
            ]
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「Amazon S3 に記録」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRecordingConfiguration」を参照してください。

### get-stream-key

次のコード例は、get-stream-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ストリームに関する情報を取得するには

次の get-stream-key の例では、指定されたストリームキーに関する情報を取得します。

```
aws ivs get-stream-key \
    --arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stream-key/skSKABCDefgh --region=us-
west-2
```

出力:

```
{
    "streamKey": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stream-key/skSKABCDefgh",
        "value": "sk_us-west-2_abcdABCDefgh_567890abcdef",
        "channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「IVS Low-Latency ユーザーガイド」の「チャネルの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetStreamKey」を参照してください。

### get-stream-session

次のコード例は、get-stream-session を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定されたストリームのメタデータを取得するには

次の get-stream-session の例では、指定されたチャネル ARN (Amazon リソースネーム) と指定されたストリームのメタデータ設定を取得します。streamId が指定されていない場合、チャネルの最新のストリームが選択されます。

```
aws ivs get-stream-session \
    --channel-arn 'arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh' \
    --stream-id 'mystream'
```

出力:

```
{
    "streamSession": {
        "streamId": "mystream1",
        "startTime": "2023-06-26T19:09:28+00:00",
        "channel": {
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
            "name": "mychannel",
            "latencyMode": "LOW",
            "type": "STANDARD",
            "recordingConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-
west-2:123456789012:recording-configuration/ABcdef34ghIJ",
            "ingestEndpoint": "a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net",
            "playbackUrl": "url-string",
            "authorized": false,
            "insecureIngest": false,
            "preset": ""
        },
        "ingestConfiguration": {
            "audio": {
                "channels": 2,
                "codec": "mp4a.40.2",
                "sampleRate": 8000,
                "targetBitrate": 46875,
                "track": "Track0"
            },
            "video": {
                "avcProfile": "Baseline",
                "avcLevel": "4.2",
                "codec": "avc1.42C02A",
                "encoder": "Lavf58.45.100",
                "level": "4.2",
                "profile": "Baseline",
                "targetBitrate": 8789062,
                "targetFramerate": 60,
                "track": "Track0",
                "videoHeight": 1080,
                "videoWidth": 1920
            }
        },
        "ingestConfigurations": {
            "audioConfigurations": [
                {
```

```
                    "channels": 2,
                    "codec": "mp4a.40.2",
                    "sampleRate": 8000,
                    "targetBitrate": 46875,
                    "track": "Track0"
                }
            ],
            "videoConfigurations": [
                {
                    "codec": "avc1.42C02A",
                    "encoder": "Lavf58.45.100",
                    "level": "4.2",
                    "profile": "Baseline",
                    "targetBitrate": 8789062,
                    "targetFramerate": 60,
                    "track": "Track0",
                    "videoHeight": 1080,
                    "videoWidth": 1920
                }
            ]
        },
        "recordingConfiguration": {
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recording-configuration/
ABcdef34ghIJ",
            "name": "test-recording-config",
            "destinationConfiguration": {
                "s3": {
                    "bucketName": "demo-recording-bucket"
                }
            },
            "state": "ACTIVE",
            "tags": {
                "key1": "value1",
                "key2": "value2"
            },
            "thumbnailConfiguration": {
                "recordingMode": "INTERVAL",
                "targetIntervalSeconds": 1,
                "resolution": "LOWEST_RESOLUTION",
                "storage": [
                    "LATEST"
                ]
            },
            "recordingReconnectWindowSeconds": 60,
```

```
            "renditionConfiguration": {
                "renditionSelection": "CUSTOM",
                "renditions": [
                    "HD"
                ]
            }
        },
        "truncatedEvents": [
            {
                "code": "StreamTakeoverInvalidPriority",
                "name": "Stream Takeover Failure",
                "type": "IVS Stream State Change",
                "eventTime": "2023-06-26T19:09:48+00:00"
            },
            {
                "name": "Stream Takeover",
                "type": "IVS Stream State Change",
                "eventTime": "2023-06-26T19:09:47+00:00"
            },
            {
                "name": "Recording Start",
                "type": "IVS Recording State Change",
                "eventTime": "2023-06-26T19:09:35+00:00"
            },
            {
                "name": "Stream Start",
                "type": "IVS Stream State Change",
                "eventTime": "2023-06-26T19:09:34+00:00"
            },
            {
                "name": "Session Created",
                "type": "IVS Stream State Change",
                "eventTime": "2023-06-26T19:09:28+00:00"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「IVS Low-Latency ユーザーガイド」の「チャネルの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetStreamSession」を参照してください。

### get-stream

次のコード例は、get-stream を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ストリームに関する情報を取得するには

次の get-stream の例では、指定されたチャネルのストリームに関する情報を取得します。

```
aws ivs get-stream \
    --channel-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh
```

出力:

```
{
    "stream": {
        "channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "playbackUrl": "https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/api/
video/v1/us-west-2.123456789012.channel.abcdEFGH.m3u8",
        "startTime": "2020-05-05T21:55:38Z",
        "state": "LIVE",
        "health": "HEALTHY",
        "streamId": "st-ABCDEfghij01234KLMN5678",
        "viewerCount": 1
    }
}
```

詳細については、「IVS Low-Latency ユーザーガイド」の「チャネルの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetStream」を参照してください。

### import-playback-key-pair

次のコード例は、import-playback-key-pair を使用する方法を示しています。

AWS CLI

新しいキーペアのパブリック部分をインポートするには

次の import-playback-key-pair の例では、指定されたパブリックキー (PEM 形式の文字列として指定) をインポートし、新しいキーペアの arn とフィンガープリントを返します。

```
aws ivs import-playback-key-pair \
    --name "my-playback-key" \
    --public-key-material "G1lbnQxOTA3BgNVBAMMMFdoeSBhcmUgeW91IGRl..."
```

出力:

```
{
    "keyPair": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:playback-key/abcd1234efgh",
        "name": "my-playback-key",
        "fingerprint": "0a:1b:2c:ab:cd:ef:34:56:70:b1:b2:71:01:2a:a3:72",
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、Amazon Interactive Video Service ユーザーガイドの「プライベートチャネルの設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ImportPlaybackKeyPair」を参照してください。

### list-channels

次のコード例は、list-channels を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: すべてのチャネルに関する概要情報を取得するには

次の list-channels の例では、AWS アカウントのすべてのチャネルを一覧表示します。

```
aws ivs list-channels
```

出力:

```
{
    "channels": [
```

```
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
            "name": "channel-1",
            "latencyMode": "LOW",
            "authorized": false,
            "insecureIngest": false,
            "preset": "",
            "playbackRestrictionPolicyArn": "",
            "recordingConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-
west-2:123456789012:recording-configuration/ABCD12cdEFgh",
            "tags": {},
            "type": "STANDARD"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/efghEFGHijkl",
            "name": "channel-2",
            "latencyMode": "LOW",
            "authorized": false,
            "preset": "",
            "playbackRestrictionPolicyArn": "arn:aws:ivs:us-
west-2:123456789012:playback-restriction-policy/ABcdef34ghIJ",
            "recordingConfigurationArn": "",
            "tags": {},
            "type": "STANDARD"
        }
    ]
}
```

詳細については、「IVS Low-Latency ユーザーガイド」の「チャネルの作成」を参照してください。

例 2: すべてのチャネルに関する概要情報を、指定された RecordingConfiguration ARN でフィルタリングして取得するには

次の `list-channels` の例では、指定された RecordingConfiguration ARN に関連付けられている、AWS アカウントのすべてのチャネルを一覧表示します。

```
aws ivs list-channels \
    --filter-by-recording-configuration-arn "arn:aws:ivs:us-
west-2:123456789012:recording-configuration/ABCD12cdEFgh"
```

出力:

```
{
    "channels": [
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
            "name": "channel-1",
            "latencyMode": "LOW",
            "authorized": false,
            "insecureIngest": false,
            "preset": "",
            "playbackRestrictionPolicyArn": "",
            "recordingConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-
west-2:123456789012:recording-configuration/ABCD12cdEFgh",
            "tags": {},
            "type": "STANDARD"
        }
    ]
}
```

詳細については、「IVS Low-Latency ユーザーガイド」の「Amazon S3 に記録」を参照してください。

例 3: すべてのチャネルに関する概要情報を、指定された PlaybackRestrictionPolicy ARN でフィルタリングして取得するには

次の `list-channels` の例では、指定された PlaybackRestrictionPolicy ARN に関連付けられている、AWS アカウントのすべてのチャネルを一覧表示します。

```
aws ivs list-channels \
    --filter-by-playback-restriction-policy-arn "arn:aws:ivs:us-
west-2:123456789012:playback-restriction-policy/ABcdef34ghIJ"
```

出力:

```
{
    "channels": [
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/efghEFGHijkl",
            "name": "channel-2",
            "latencyMode": "LOW",
            "authorized": false,
            "preset": "",
```

```
            "playbackRestrictionPolicyArn": "arn:aws:ivs:us-
west-2:123456789012:playback-restriction-policy/ABcdef34ghIJ",
            "recordingConfigurationArn": "",
            "tags": {},
            "type": "STANDARD"
        }
    ]
}
```

詳細については、「IVS Low-Latency ユーザーガイド」の「望ましくないコンテンツと視聴者」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListChannels」を参照してください。

### `list-playback-key-pairs`

次のコード例は、`list-playback-key-pairs` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべての再生キーペアに関する概要情報を取得するには

次の `list-playback-key-pairs` の例では、すべてのキーペアに関する情報を返します。

```
aws ivs list-playback-key-pairs
```

出力:

```
{
    "keyPairs": [
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:playback-key/abcd1234efgh",
            "name": "test-key-0",
            "tags": {}
        },
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:playback-key/ijkl5678mnop",
            "name": "test-key-1",
            "tags": {}
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、Amazon Interactive Video Service ユーザーガイドの「プライベートチャネルの設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPlaybackKeyPairs」を参照してください。

### list-playback-restriction-policies

次のコード例は、list-playback-restriction-policies を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべての再生制限ポリシーに関する概要情報を取得するには

次の list-playback-restriction-policies の例では、AWS アカウントのすべての再生制限ポリシーを一覧表示します。

```
aws ivs list-playback-restriction-policies
```

出力:

```
{
    "playbackRestrictionPolicies": [
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:playback-restriction-policy/
ABcdef34ghIJ",
            "allowedCountries": [
                "US",
                "MX"
            ],
            "allowedOrigins": [
                "https://www.website1.com",
                "https://www.website2.com"
            ],
            "enableStrictOriginEnforcement": true,
            "name": "test-playback-restriction-policy",
            "tags": {
                "key1": "value1",
                "key2": "value2"
```

```
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「IVS Low-Latency ユーザーガイド」の「望ましくないコンテンツと視聴者」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPlaybackRestrictionPolicies」を参照してください。

### `list-recording-configurations`

次のコード例は、`list-recording-configurations` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

このアカウントで作成されたすべての RecordingConfiguration リソースを一覧表示するには

次の `list-recording-configurations` の例では、アカウント内のすべての RecordingConfiguration リソースに関する情報を取得します。

```
aws ivs list-recording-configurations
```

出力:

```
{
    "recordingConfigurations": [
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recording-configuration/
ABcdef34ghIJ",
            "name": "test-recording-config-1",
            "destinationConfiguration": {
                "s3": {
                    "bucketName": "demo-recording-bucket-1"
                }
            },
            "state": "ACTIVE",
            "tags": {}
        },
        {
```

```
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recording-configuration/
CD12abcdGHIJ",
            "name": "test-recording-config-2",
            "destinationConfiguration": {
                "s3": {
                    "bucketName": "demo-recording-bucket-2"
                }
            },
            "state": "ACTIVE",
            "tags": {}
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「Amazon S3 に記録」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListRecordingConfigurations」を参照してください。

### `list-stream-keys`

次のコード例は、`list-stream-keys` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ストリームキーのリストを取得するには

次の `list-stream-keys` の例では、指定された ARN (Amazon リソースネーム) のすべてのストリームキーを一覧表示します。

```
aws ivs list-stream-keys \
    --channel-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh
```

出力:

```
{
    "streamKeys": [
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stream-key/abcdABCDefgh",
            "channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
            "tags": {}
```

```
        }
    ]
}
```

詳細については、「IVS Low-Latency ユーザーガイド」の「チャネルの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListStreamKeys」を参照してください。

### `list-stream-sessions`

次のコード例は、`list-stream-sessions` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在の AWS リージョンにおける指定されたチャネルの現在および以前のストリームの概要を取得するには

次の `list-stream-sessions` の例では、指定されたチャネル ARN (Amazon リソースネーム) のストリームの概要情報をレポートします。

```
aws ivs list-stream-sessions \
    --channel-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh \
    --max-results 25 \
    --next-token ""
```

出力:

```
{
    "nextToken": "set-2",
    "streamSessions": [
        {
            "startTime": 1641578182,
            "endTime": 1641579982,
            "hasErrorEvent": false,
            "streamId": "mystream"
        }
        ...
    ]
}
```

詳細については、「IVS Low-Latency ユーザーガイド」の「チャネルの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListStreamSessions」を参照してください。

### list-streams

次のコード例は、list-streams を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ライブストリームとその状態のリストを取得するには

次の list-streams の例では、AWS アカウントのすべてのライブストリームを一覧表示します。

```
aws ivs list-streams
```

出力:

```
{
   "streams": [
        {
            "channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
            "state": "LIVE",
            "health": "HEALTHY",
            "streamId": "st-ABCDEfghij01234KLMN5678",
            "viewerCount": 1
        }
    ]
}
```

詳細については、「IVS Low-Latency ユーザーガイド」の「チャネルの作成」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListStreams」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS リソース (チャネル、ストリームキーなど) のすべてのタグを一覧表示するには

次の `list-tags-for-resource` の例では、指定されたリソース ARN (Amazon リソースネーム) のすべてのタグを一覧表示します。

```
aws ivs list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:ivs:us-west-2:12345689012:channel/abcdABCDefgh
```

出力:

```
{
    "tags":
    {
        "key1": "value1",
        "key2": "value2"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Interactive Video Service API リファレンス」の「Tagging」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### put-metadata

次のコード例は、`put-metadata` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定されたチャネルのアクティブなストリームにメタデータを挿入するには

次の `put-metadata` の例では、指定されたメタデータを、指定されたチャネルのストリームに挿入します。

```
aws ivs put-metadata \
    --channel-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh \
    --metadata '{"my": "metadata"}'
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「IVS Low-Latency ユーザーガイド」の「チャネルの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutMetadata」を参照してください。

### start-viewer-session-revocation

次のコード例は、start-viewer-session-revocation を使用する方法を示しています。

AWS CLI

特定の複数の channel-ARN と viewer-ID ペアのビューワーセッションを取り消すには

次の start-viewer-session-revocation の例では、指定されたチャネル ARN とビューワー ID に関連付けられたビューワーセッションのうち、指定されたセッションバージョン番号以下のものを取り消すプロセスを開始します。バージョンが指定されていない場合は、デフォルトで 0 になります。

```
aws ivs batch-start-viewer-session-revocation \
    --channel-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh \
    --viewer-id abcdefg \
    --viewer-session-versions-less-than-or-equal-to 1234567890
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、Amazon Interactive Video Service ユーザーガイドの「プライベートチャネルの設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartViewerSessionRevocation」を参照してください。

### stop-stream

次のコード例は、stop-stream を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定されたストリームを停止するには

次の stop-stream の例では、指定されたチャネルのストリームを停止します。

```
aws ivs stop-stream \
    --channel-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「IVS Low-Latency ユーザーガイド」の「チャネルの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopStream」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS リソース (チャネル、ストリームキーなど) のタグを追加または更新するには

次の tag-resource の例では、指定されたリソース ARN (Amazon リソースネーム) のタグを追加または更新します。

```
aws ivs tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh \
    --tags "tagkey1=tagvalue1, tagkey2=tagvalue2"
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「Amazon Interactive Video Service API リファレンス」の「Tagging」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS リソースのタグ (チャンル、ストリームキーなど) を削除するには

次の untag-resource の例では、指定されたリソース ARN (Amazon リソースネーム) の指定されたタグを削除します。

```
aws ivs untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh \
    --tag-keys "tagkey1, tagkey2"
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「Amazon Interactive Video Service API リファレンス」の「Tagging」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-channel

次のコード例は、update-channel を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: チャネルの設定情報を更新するには

次の update-channel の例では、指定されたチャネル ARN のチャネル設定を更新して、チャネル名を変更します。これは、このチャネルの進行中のストリームには影響しません。変更を有効にするには、ストリームを停止して再開する必要があります。

```
aws ivs update-channel \
    --arn 'arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh' \
    --name 'channel-1' \
    --insecure-ingest
```

出力:

```
{
    "channel": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "name": "channel-1",
        "latencyMode": "LOW",
        "containerFormat": "TS",
        "multitrackInputConfiguration": {
            "enabled": false,
```

```
            "maximumResolution": "FULL_HD",
            "policy": "ALLOW"
        },
        "type": "STANDARD",
        "playbackRestrictionPolicyArn": "",
        "recordingConfigurationArn": "",
        "srt": {
            "endpoint": "a1b2c3d4e5f6.srt.live-video.net",
            "passphrase":
 "AB1C2defGHijkLMNo3PqQRstUvwxyzaBCDEfghh4ijklMN5opqrStuVWxyzAbCDEfghIJ"
        },
        "ingestEndpoint": "a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net",
        "insecureIngest": true,
        "playbackUrl": "https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/api/
video/v1/us-west-2.123456789012.channel.abcdEFGH.m3u8",
        "preset": "",
        "authorized": false,
        "tags": {}
}
```

詳細については、「IVS Low-Latency ユーザーガイド」の「チャネルの作成」を参照してください。

例 2: チャネルの設定を更新して録画を有効にするには

次の update-channel の例では、指定されたチャネル ARN のチャネル設定を更新して、録画を有効にします。これは、このチャネルの進行中のストリームには影響しません。変更を有効にするには、ストリームを停止して再開する必要があります。

```
aws ivs update-channel \
    --arn 'arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh' \
    --no-insecure-ingest \
    --recording-configuration-arn 'arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recording-
configuration/ABCD12cdEFgh'
```

出力:

```
{
    "channel": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "name": "test-channel-with-recording",
        "latencyMode": "LOW",
```

```
        "containerFormat": "TS",
        "multitrackInputConfiguration": {
            "enabled": false,
            "maximumResolution": "FULL_HD",
            "policy": "ALLOW"
        },
        "type": "STANDARD",
        "playbackRestrictionPolicyArn": "",
        "recordingConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recording-
configuration/ABCD12cdEFgh",
        "srt": {
            "endpoint": "a1b2c3d4e5f6.srt.live-video.net",
            "passphrase":
 "BA1C2defGHijkLMNo3PqQRstUvwxyzaBCDEfghh4ijklMN5opqrStuVWxyzAbCDEfghIJ"
        },
        "ingestEndpoint": "a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net",
        "insecureIngest": false,
        "playbackUrl": "https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/api/
video/v1/us-west-2.123456789012.channel.abcdEFGH.m3u8",
        "preset": "",
        "authorized": false,
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「IVS Low-Latency ユーザーガイド」の「Amazon S3 に記録」を参照してください。

例 3: チャネルの設定を更新して録画を無効にするには

次の update-channel の例では、指定されたチャネル ARN のチャネル設定を更新して、録画を無効にします。これは、このチャネルの進行中のストリームには影響しません。変更を有効にするには、ストリームを停止して再開する必要があります。

```
aws ivs update-channel \
    --arn 'arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh' \
    --recording-configuration-arn ''
```

出力:

```
{
    "channel": {
```

```
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "name": "test-channel-with-recording",
        "latencyMode": "LOW",
        "containerFormat": "TS",
        "multitrackInputConfiguration": {
            "enabled": false,
            "maximumResolution": "FULL_HD",
            "policy": "ALLOW"
        },
        "type": "STANDARD",
        "playbackRestrictionPolicyArn": "",
        "recordingConfigurationArn": "",
        "srt": {
            "endpoint": "a1b2c3d4e5f6.srt.live-video.net",
            "passphrase":
 "AB1C2edfGHijkLMNo3PqQRstUvwxyzaBCDEfghh4ijklMN5opqrStuVWxyzAbCDEfghIJ"
        },
        "ingestEndpoint": "a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net",
        "insecureIngest": false,
        "playbackUrl": "https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/api/
video/v1/us-west-2.123456789012.channel.abcdEFGH.m3u8",
        "preset": "",
        "authorized": false,
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「IVS Low-Latency ユーザーガイド」の「Amazon S3 に記録」を参照してください。

例 4: チャネルの設定を更新して再生制限を有効にするには

次の update-channel の例では、指定されたチャネル ARN のチャネル設定を更新して、再生制限ポリシーを適用します。これは、このチャネルの進行中のストリームには影響しません。変更を有効にするには、ストリームを停止して再開する必要があります。

```
aws ivs update-channel \
    --arn 'arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh' \
    --no-insecure-ingest \
    --playback-restriction-policy-arn 'arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:playback-
restriction-policy/ABcdef34ghIJ'
```

出力:

```
{
    "channel": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "name": "test-channel-with-playback-restriction-policy",
        "latencyMode": "LOW",
        "containerFormat": "TS",
        "multitrackInputConfiguration": {
            "enabled": false,
            "maximumResolution": "FULL_HD",
            "policy": "ALLOW"
        },
        "type": "STANDARD",
        "playbackRestrictionPolicyArn": "arn:aws:ivs:us-
west-2:123456789012:playback-restriction-policy/ABcdef34ghIJ",
        "recordingConfigurationArn": "",
        "srt": {
            "endpoint": "a1b2c3d4e5f6.srt.live-video.net",
            "passphrase":
 "AB1C2defGHijkLMNo3PqQRstUvwxyzaCBDEfghh4ijklMN5opqrStuVWxyzAbCDEfghIJ"
        },
        "ingestEndpoint": "a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net",
        "insecureIngest": false,
        "playbackUrl": "https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/api/
video/v1/us-west-2.123456789012.channel.abcdEFGH.m3u8",
        "preset": "",
        "authorized": false,
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「IVS Low-Latency ユーザーガイド」の「望ましくないコンテンツと視聴者」を参照してください。

例 5: チャネルの設定を更新して再生制限を無効にするには

次の update-channel の例では、指定されたチャネル ARN のチャネル設定を更新して、再生制限を無効にします。これは、このチャネルの進行中のストリームには影響しません。変更を有効にするには、ストリームを停止して再開する必要があります。

```
aws ivs update-channel \
    --arn 'arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh' \
    --playback-restriction-policy-arn ''
```

出力:

```
{
    "channel": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "name": "test-channel-with-playback-restriction-policy",
        "latencyMode": "LOW",
        "containerFormat": "TS",
        "multitrackInputConfiguration": {
            "enabled": false,
            "maximumResolution": "FULL_HD",
            "policy": "ALLOW"
        },
        "type": "STANDARD",
        "playbackRestrictionPolicyArn": "",
        "recordingConfigurationArn": "",
        "srt": {
            "endpoint": "a1b2c3d4e5f6.srt.live-video.net",
            "passphrase":
 "AB1C2defGHijkLMNo3PqQRstUvwxyzaBCDeFghh4ijklMN5opqrStuVWxyzAbCDEfghIJ"
        },
        "ingestEndpoint": "a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net",
        "insecureIngest": false,
        "playbackUrl": "https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/api/
video/v1/us-west-2.123456789012.channel.abcdEFGH.m3u8",
        "preset": "",
        "authorized": false,
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「IVS Low-Latency ユーザーガイド」の「望ましくないコンテンツと視聴者」を参照してください。

例 6: チャネルの設定を更新してマルチトラックを有効にするには

次の update-channel の例では、指定されたチャネル ARN のチャネル設定を更新して、マルチトラックを有効にします。これは、このチャネルの進行中のストリームには影響しません。変更を有効にするには、ストリームを停止して再開する必要があります。

```
aws ivs update-channel \
    --arn 'arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh' \
    --container-format 'FRAGMENTED_MP4' \
```

```
    --multitrack-input-configuration '{"enabled": true,"maximumResolution":
 "FULL_HD","policy": "ALLOW"}'
```

出力:

```
{
    "channel": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "containerFormat": "FRAGMENTED_MP4",
        "name": "test-channel-with-multitrack",
        "latencyMode": "LOW",
        "multitrackInputConfiguration": {
            "enabled": true,
            "maximumResolution": "FULL_HD",
            "policy": "ALLOW"
        },
        "type": "STANDARD",
        "playbackRestrictionPolicyArn": "",
        "recordingConfigurationArn": "",
        "srt": {
            "endpoint": "a1b2c3d4e5f6.srt.live-video.net",
            "passphrase":
 "AB1C2defGHijkLMNo3PqQRstUvwxyzaCBDEfghh4ijklMN5opqrStuVWxyzAbCDEfghIJ"
        },
        "ingestEndpoint": "a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net",
        "insecureIngest": false,
        "playbackUrl": "https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/api/
video/v1/us-west-2.123456789012.channel.abcdEFGH.m3u8",
        "preset": "",
        "authorized": false,
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「IVS Low-Latency ユーザーガイド」の「望ましくないコンテンツと視聴者」を参照してください。

例 7: チャネルの設定を更新して再生制限を無効にするには

次の update-channel の例では、指定されたチャネル ARN のチャネル設定を更新して、マルチトラックを無効にします。これは、このチャネルの進行中のストリームには影響しません。変更を有効にするには、ストリームを停止して再開する必要があります。

```
aws ivs update-channel \
    --arn 'arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh' \
    --container-format 'TS' \
    --multitrack-input-configuration '{"enabled": false}'
```

出力:

```
{
    "channel": {
        ""arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "containerFormat": "TS",
        "name": "test-channel-with-multitrack",
        "latencyMode": "LOW",
        "multitrackInputConfiguration": {
            "enabled": false,
            "maximumResolution": "FULL_HD",
            "policy": "ALLOW"
        },
        "type": "STANDARD",
        "playbackRestrictionPolicyArn": "",
        "recordingConfigurationArn": "",
        "srt": {
            "endpoint": "a1b2c3d4e5f6.srt.live-video.net",
            "passphrase":
 "AB1C2defGHijkLMNo3PqQRstUvwxyzaCBDEfghh4ijklMN5opqrStuVWxyzAbCDEfghIJ"
        },
        "ingestEndpoint": "a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net",
        "insecureIngest": false,
        "playbackUrl": "https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/api/
video/v1/us-west-2.123456789012.channel.abcdEFGH.m3u8",
        "preset": "",
        "authorized": false,
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「IVS Low-Latency ユーザーガイド」の「望ましくないコンテンツと視聴者」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateChannel」を参照してください。

### update-playback-restriction-policy

次のコード例は、update-playback-restriction-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

再生制限ポリシーを更新するには

次の update-playback-restriction-policy の例では、指定されたポリシー ARN を持つ再生制限ポリシーを更新して、厳格なオリジン強制を無効にします。これは、関連付けられたチャネルの進行中のストリームには影響しません。変更を有効にするには、ストリームを停止して再開する必要があります。

```
aws ivs update-playback-restriction-policy \
    --arn "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:playback-restriction-policy/
ABcdef34ghIJ" \
    --no-enable-strict-origin-enforcement
```

出力:

```
{
    "playbackRestrictionPolicy": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:playback-restriction-policy/
ABcdef34ghIJ",
        "allowedCountries": [
            "US",
            "MX"
        ],
        "allowedOrigins": [
            "https://www.website1.com",
            "https://www.website2.com"
        ],
        "enableStrictOriginEnforcement": false,
        "name": "test-playback-restriction-policy",
        "tags": {
            "key1": "value1",
            "key2": "value2"
        }
    }
}
```

詳細については、「IVS Low-Latency ユーザーガイド」の「望ましくないコンテンツと視聴者」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdatePlaybackRestrictionPolicy」を参照してください。

## Amazon IVS Chat examples using AWS CLI

次のコード例は、Amazon IVS Chat で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `create-chat-token`

次のコード例は、`create-chat-token` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

チャットトークンを作成するには

次の `create-chat-token` の例では、ルームへの個々の WebSocket 接続の確立に使用される暗号化されたチャットトークンを作成します。トークンは 1 分間有効であり、トークンで確立された接続 (セッション) は指定された期間有効です。

```
aws ivschat create-chat-token \
    --roomIdentifier "arn:aws:ivschat:us-west-2:12345689012:room/g1H2I3j4k5L6", \
    --userId" "11231234" \
    --capabilities "SEND_MESSAGE", \
```

```
    --sessionDurationInMinutes" 30
```

出力:

```
{
    "token": "ACEGmnoq#1rstu2...BDFH3vxwy!4hlm!#5",
    "sessionExpirationTime": "2022-03-16T04:44:09+00:00"
    "state": "CREATING",
    "tokenExpirationTime": "2022-03-16T03:45:09+00:00"
}
```

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「ステップ 3: チャットクライアントの認証と認可」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateChatToken」を参照してください。

### create-logging-configuration

次のコード例は、create-logging-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

チャットの LoggingConfiguration リソースを作成するには

次の create-logging-configuration の例では、クライアントが送信されたメッセージを保存および記録できるようにする LoggingConfiguration リソースを作成します。

```
aws ivschat create-logging-configuration \
    --destination-configuration s3={bucketName=demo-logging-bucket} \
    --name "test-logging-config" \
    --tags "key1=value1, key2=value2"
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:ivschat:us-west-2:123456789012:logging-configuration/
ABcdef34ghIJ",
    "createTime": "2022-09-14T17:48:00.653000+00:00",
    "destinationConfiguration": {
        "s3": {
```

```
            "bucketName": "demo-logging-bucket"
        }
    },
    "id": "ABcdef34ghIJ",
    "name": "test-logging-config",
    "state": "ACTIVE",
    "tags": { "key1" : "value1", "key2" : "value2" },
    "updateTime": "2022-09-14T17:48:01.104000+00:00"
}
```

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「Amazon IVS Chat の開始方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateLoggingConfiguration」を参照してください。

### create-room

次のコード例は、create-room を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルームを作成するには

次の create-room の例では、新しいルームを作成します。

```
aws ivschat create-room \
    --name "test-room-1" \
    --logging-configuration-identifiers "arn:aws:ivschat:us-
west-2:123456789012:logging-configuration/ABcdef34ghIJ" \
    --maximum-message-length 256 \
    --maximum-message-rate-per-second 5
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:ivschat:us-west-2:12345689012:room/g1H2I3j4k5L6",
    "id": "g1H2I3j4k5L6",
    "createTime": "2022-03-16T04:44:09+00:00",
    "loggingConfigurationIdentifiers": ["arn:aws:ivschat:us-
west-2:123456789012:logging-configuration/ABcdef34ghIJ"],
    "maximumMessageLength": 256,
```

```
    "maximumMessageRatePerSecond": 5,
    "name": "test-room-1",
    "tags": {}
    "updateTime": "2022-03-16T07:22:09+00:00"
}
```

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「ステップ 2: チャットルームを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateRoom」を参照してください。

### delete-logging-configuration

次のコード例は、delete-logging-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

チャットの LoggingConfiguration リソースを削除するには

次の delete-logging-configuration の例では、指定された ARN の LoggingConfiguration リソースを削除します。

```
aws ivschat delete-logging-configuration \
    --identifier "arn:aws:ivschat:us-west-2:123456789012:logging-configuration/ABcdef34ghIJ"
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「Amazon IVS Chat の開始方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteLoggingConfiguration」を参照してください。

### delete-message

次のコード例は、delete-message を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定されたルームからメッセージを削除するには

次の delete-message の例では、指定されたルームにイベントを送信し、指定されたメッセージを削除するようにクライアントに指示します。つまり、メッセージのレンダリング内容をビューから削除し、クライアントのチャット履歴からメッセージを削除します。

```
aws ivschat delete-message \
    --roomIdentifier "arn:aws:ivschat:us-west-2:12345689012:room/g1H2I3j4k5L6" \
    --id "ABC123def456" \
    --reason "Message contains profanity"
```

出力:

```
{
    "id": "12345689012"
}
```

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「Amazon IVS Chat の開始方法」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteMessage」を参照してください。

### delete-room

次のコード例は、delete-room を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルームを削除するには

次の delete-room の例では、指定されたルームを削除します。接続されているクライアントは切断されます。成功すると、レスポンスの本文が空の HTTP 204 が返されます。

```
aws ivschat delete-room \
    --identifier "arn:aws:ivschat:us-west-2:12345689012:room/g1H2I3j4k5L6"
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「Amazon IVS Chat の開始方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteRoom」を参照してください。

### disconnect-user

次のコード例は、disconnect-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルームからユーザーを切断するには

次の disconnect-user の例では、指定されたユーザーのすべての接続を指定されたルームから切断します。成功すると、レスポンスの本文が空の HTTP 200 が返されます。

```
aws ivschat disconnect-user \
    --roomIdentifier "arn:aws:ivschat:us-west-2:12345689012:room/g1H2I3j4k5L6" \
    --userId "ABC123def456" \
    --reason "Violated terms of service"
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「Amazon IVS Chat の開始方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisconnectUser」を参照してください。

### get-logging-configuration

次のコード例は、get-logging-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

LoggingConfiguration リソースに関する情報を取得するには

次の get-logging-configuration の例では、指定された ARN の LoggingConfiguration リソースに関する情報を取得します。

```
aws ivschat get-logging-configuration \
    --identifier "arn:aws:ivschat:us-west-2:123456789012:logging-configuration/
ABcdef34ghIJ"
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:ivschat:us-west-2:123456789012:logging-configuration/
ABcdef34ghIJ",
    "createTime": "2022-09-14T17:48:00.653000+00:00",
    "destinationConfiguration": {
        "s3": {
            "bucketName": "demo-logging-bucket"
        }
    },
    "id": "ABcdef34ghIJ",
    "name": "test-logging-config",
    "state": "ACTIVE",
    "tags": { "key1" : "value1", "key2" : "value2" },
    "updateTime": "2022-09-14T17:48:01.104000+00:00"
}
```

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「Amazon IVS Chat の開始方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetLoggingConfiguration」を参照してください。

### get-room

次のコード例は、get-room を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定されたルームを取得するには

次の get-room の例では、指定されたルームに関する情報を取得します。

```
aws ivschat get-room \
    --identifier "arn:aws:ivschat:us-west-2:12345689012:room/g1H2I3j4k5L6"
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:ivschat:us-west-2:12345689012:room/g1H2I3j4k5L6",
    "createTime": "2022-03-16T04:44:09+00:00",
```

```
    "id": "g1H2I3j4k5L6",
    "loggingConfigurationIdentifiers": ["arn:aws:ivschat:us-
west-2:123456789012:logging-configuration/ABcdef34ghIJ"],
    "maximumMessageLength": 256,
    "maximumMessageRatePerSecond": 5,
    "name": "test-room-1",
    "tags": {},
    "updateTime": "2022-03-16T07:22:09+00:00"
}
```

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「Amazon IVS Chat の開始方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRoom」を参照してください。

### `list-logging-configurations`

次のコード例は、`list-logging-configurations` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

API リクエストが処理される AWS リージョン内のユーザーのすべてのログ記録設定に関する概要情報を取得するには

次の `list-logging-configurations` の例では、API リクエストが処理される AWS リージョン内のユーザーのすべての LoggingConfiguration リソースに関する情報を一覧表示します。

```
aws ivschat list-logging-configurations \
    --max-results 2 \
    --next-token ""
```

出力:

```
{
    "nextToken": "set-2",
    "loggingConfigurations": [
        {
            "arn": "arn:aws:ivschat:us-west-2:123456789012:logging-configuration/
ABcdef34ghIJ",
            "createTime": "2022-09-14T17:48:00.653000+00:00",
            "destinationConfiguration": {
```

```
                "s3": {
                    "bucketName": "demo-logging-bucket"
                }
            },
            "id": "ABcdef34ghIJ",
            "name": "test-logging-config",
            "state": "ACTIVE",
            "tags": { "key1" : "value1", "key2" : "value2" },
            "updateTime": "2022-09-14T17:48:01.104000+00:00"
        }
        ...
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「Amazon IVS Chat の開始方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListLoggingConfigurations」を参照してください。

### `list-rooms`

次のコード例は、`list-rooms` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在のリージョンのすべてのルームに関する概要情報を取得するには

次の `list-rooms` の例では、リクエストが処理される AWS リージョン内のすべてのルームに関する概要情報を取得します。結果は updateTime の降順でソートされます。

```
aws ivschat list-rooms \
    --logging-configuration-identifier "arn:aws:ivschat:us-
west-2:123456789012:logging-configuration/ABcdef34ghIJ" \
    --max-results 10 \
    --next-token ""
```

出力:

```
{
    "nextToken": "page3",
    "rooms": [
```

```
        {
            "arn:aws:ivschat:us-west-2:12345689012:room/g1H2I3j4k5L6",
            "createTime": "2022-03-16T04:44:09+00:00",
            "id": "g1H2I3j4k5L6",
            "loggingConfigurationIdentifiers": ["arn:aws:ivschat:us-
west-2:123456789012:logging-configuration/ABcdef34ghIJ"],
            "name": "test-room-1",
            "tags": {},
            "updateTime": "2022-03-16T07:22:09+00:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「Amazon IVS Chat の開始方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListRooms」を参照してください。

### `list-tags-for-resource`

次のコード例は、`list-tags-for-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS リソース (ルームなど) のすべてのタグを一覧表示するには

次の `list-tags-for-resource` の例では、指定されたリソース ARN (Amazon リソースネーム) のすべてのタグを一覧表示します。

```
aws ivschat list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:ivschat:us-west-2:12345689012:room/g1H2I3j4k5L6
```

出力:

```
{
    "tags":
    {
        "key1": "value1",
        "key2": "value2"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Interactive Video Service API リファレンス」の「Tagging」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### send-event

次のコード例は、send-event を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イベントをルームに送信するには

次の send-event の例では、指定されたイベントを指定されたルームに送信します。

```
aws ivschat send-event \
    --roomIdentifier "arn:aws:ivschat:us-west-2:12345689012:room/g1H2I3j4k5L6" \
    --eventName "SystemMessage" \
    --attributes \
        "msgType"="user-notification", \
        "msgText"="This chat room will close in 15 minutes."
```

出力:

```
{
    "id": "12345689012"
}
```

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「Amazon IVS Chat の開始方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SendEvent」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS リソース (ルームなど) のタグを追加または更新するには

次の tag-resource の例では、指定されたリソース ARN (Amazon リソースネーム) のタグを追加または更新します。成功すると、レスポンスの本文が空の HTTP 200 が返されます。

```
aws ivschat tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:ivschat:us-west-2:12345689012:room/g1H2I3j4k5L6 \
    --tags "tagkey1=tagkeyvalue1, tagkey2=tagkeyvalue2"
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「Amazon Interactive Video Service API リファレンス」の「Tagging」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS リソース (ルームなど) のタグを削除するには

次の untag-resource の例では、指定されたリソース ARN (Amazon リソースネーム) の指定されたタグを削除します。成功すると、レスポンスの本文が空の HTTP 200 が返されます。

```
aws ivschat untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:ivschat:us-west-2:12345689012:room/g1H2I3j4k5L6 \
    --tag-keys "tagkey1, tagkey2"
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「Amazon Interactive Video Service API リファレンス」の「Tagging」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-logging-configuration

次のコード例は、update-logging-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルームのログ記録設定を更新するには

次の update-logging-configuration の例では、指定されたデータを使用して LoggingConfiguration リソースを更新します。

```
aws ivschat update-logging-configuration \
    --destination-configuration s3={bucketName=demo-logging-bucket} \
    --identifier "arn:aws:ivschat:us-west-2:123456789012:logging-configuration/
ABcdef34ghIJ" \
    --name "test-logging-config"
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:ivschat:us-west-2:123456789012:logging-configuration/
ABcdef34ghIJ",
    "createTime": "2022-09-14T17:48:00.653000+00:00",
    "destinationConfiguration": {
        "s3": {
            "bucketName": "demo-logging-bucket"
        }
    },
    "id": "ABcdef34ghIJ",
    "name": "test-logging-config",
    "state": "ACTIVE",
    "tags": { "key1" : "value1", "key2" : "value2" },
    "updateTime": "2022-09-14T17:48:01.104000+00:00"
}
```

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「Amazon IVS Chat の開始方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateLoggingConfiguration」を参照してください。

### update-room

次のコード例は、update-room を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルームの設定を更新するには

次の update-room の例では、指定されたデータを使用して、指定されたルームの設定を更新します。

```
aws ivschat update-room \
    --identifier "arn:aws:ivschat:us-west-2:12345689012:room/g1H2I3j4k5L6" \
    --logging-configuration-identifiers "arn:aws:ivschat:us-
west-2:123456789012:logging-configuration/ABcdef34ghIJ" \
    --name "chat-room-a" \
    --maximum-message-length 256 \
    --maximum-message-rate-per-second 5
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:ivschat:us-west-2:12345689012:room/g1H2I3j4k5L6",
    "createTime": "2022-03-16T04:44:09+00:00",
    "id": "g1H2I3j4k5L6",
    "loggingConfigurationIdentifiers": ["arn:aws:ivschat:us-
west-2:123456789012:logging-configuration/ABcdef34ghIJ"],
    "maximumMessageLength": 256,
    "maximumMessageRatePerSecond": 5,
    "name": "chat-room-a",
    "tags": {},
    "updateTime": "2022-03-16T07:22:09+00:00"
}
```

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「Amazon IVS Chat の開始方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateRoom」を参照してください。

## Amazon IVS Real-Time Streaming examples using AWS CLI

次のコード例は、Amazon IVS Real-Time Streaming で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック


- アクション


## アクション

### `create-encoder-configuration`

次のコード例は、create-encoder-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンポジションエンコーダー設定を作成するには

次の create-encoder-configuration の例では、指定されたプロパティを使用してコンポジションエンコーダー設定を作成します。

```
aws ivs-realtime create-encoder-configuration \
    --name test-ec --video bitrate=3500000,framerate=30.0,height=1080,width=1920
```

出力:

```
{
    "encoderConfiguration": {
        "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:encoder-configuration/
ABabCDcdEFef",
        "name": "test-ec",
        "tags": {},
        "video": {
            "bitrate": 3500000,
            "framerate": 30,
            "height": 1080,
            "width": 1920
        }
```

```
    }
}
```

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「Amazon IVS ストリームで複数ホストを有効にする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateEncoderConfiguration」を参照してください。

### `create-ingest-configuration`

次のコード例は、`create-ingest-configuration` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

取り込み設定を作成するには

次の `create-ingest-configuration` の例では、RTMPS プロトコルを使用して取り込み設定を作成します。

```
aws ivs-realtime create-ingest-configuration \
    --name ingest1 \
    --ingest-protocol rtmps
```

出力:

```
{
    "ingestConfiguration": {
        "name": "ingest1",
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:ingest-configuration/
AbCdEfGh1234",
        "ingestProtocol": "RTMPS",
        "streamKey": "rt_123456789012_us-
west-2_AbCdEfGh1234_abcd1234efgh5678ijkl9012MNOP34",
        "stageArn": "",
        "participantId": "xyZ654abC321",
        "state": "INACTIVE",
        "userId": "",
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、Amazon Interactive Video Service ユーザーガイドの「IVS ストリーム取り込み | リアルタイムストリーミング」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateIngestConfiguration」を参照してください。

### `create-participant-token`

次のコード例は、`create-participant-token` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ステージ参加者トークンを作成するには

次の `create-participant-token` の例では、指定されたステージの参加者トークンを作成します。

```
aws ivs-realtime create-participant-token \
    --stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh \
    --user-id bob
```

出力:

```
{
    "participantToken": {
        "expirationTime": "2023-03-07T09:47:43+00:00",
        "participantId": "ABCDEfghij01234KLMN6789",
        "token": "abcd1234defg5678"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「Amazon IVS ストリームで複数ホストを有効にする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateParticipantToken」を参照してください。

### `create-stage`

次のコード例は、`create-stage` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ステージを作成するには

次の create-stage の例では、指定されたユーザーのステージとステージ参加者トークンを作成します。

```
aws ivs-realtime create-stage \
    --name stage1 \
    --participant-token-configurations userId=alice
```

出力:

```
{
    "participantTokens": [
        {
            "participantId": "ABCDEfghij01234KLMN5678",
            "token": "a1b2c3d4567890ab",
            "userId": "alice"
        }
    ],
    "stage": {
        "activeSessionId": "st-a1b2c3d4e5f6g",
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh",
        "autoParticipantRecordingConfiguration": {
            "storageConfigurationArn": "",
            "mediaTypes": [
                "AUDIO_VIDEO"
            ],
            "thumbnailConfiguration": {
                "targetIntervalSeconds": 60,
                "storage": [
                    "SEQUENTIAL"
                ],
                "recordingMode": "DISABLED"
            },
            "recordingReconnectWindowSeconds": 0,
            "hlsConfiguration": {
                "targetSegmentDurationSeconds": 6
            },
            "recordParticipantReplicas": true
        },
        "endpoints": {
```

```
            "events": "wss://global.events.live-video.net",
            "rtmp": "rtmp://9x0y8z7s6t5u.global-contribute-staging.live-video.net/
app/",
            "rtmps": "rtmps://9x0y8z7s6t5u.global-contribute-staging.live-
video.net:443/app/",
            "whip": "https://9x0y8z7s6t5u.global-bm.whip.live-video.net"
        },
        "name": "stage1",
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「Amazon IVS Low-Latency Streaming ユーザーガイド」の「Amazon IVS ストリームで複数ホストを有効にする」を参照してください。

例 2: ステージを作成し、個々の参加者の録画を設定するには

次の create-stage の例では、ステージを作成し、個々の参加者の録画を設定します。

```
aws ivs-realtime create-stage \
    --name stage1 \
    --auto-participant-recording-configuration '{"mediaTypes":
 ["AUDIO_VIDEO"],"storageConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-
west-2:123456789012:storage-configuration/abcdABCDefgh",
 "recordingReconnectWindowSeconds": 100, \
        "hlsConfiguration": {"targetSegmentDurationSeconds": 5}}'
```

出力:

```
{
    "stage": {
        "activeSessionId": "st-a1b2c3d4e5f6g",
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh",
        "autoParticipantRecordingConfiguration": {
            "storageConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:storage-
configuration/abcdABCDefgh"
            "mediaTypes": [
                "AUDIO_VIDEO"
            ],
            "thumbnailConfiguration": {
                "targetIntervalSeconds": 60,
                "storage": [
                    "SEQUENTIAL"
```

```
                ],
                "recordingMode": "DISABLED"
            },
            "recordingReconnectWindowSeconds": 100,
            "hlsConfiguration": {
                "targetSegmentDurationSeconds": 5
            },
            "recordParticipantReplicas": true
        },
        "endpoints": {
            "events": "wss://global.events.live-video.net",
            "rtmp": "rtmp://9x0y8z7s6t5u.global-contribute-staging.live-video.net/
app/",
            "rtmps": "rtmps://9x0y8z7s6t5u.global-contribute-staging.live-
video.net:443/app/",
            "whip": "https://9x0y8z7s6t5u.global-bm.whip.live-video.net"
        },
        "name": "stage1",
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「Amazon IVS Low-Latency Streaming ユーザーガイド」の「Amazon IVS ストリームで複数ホストを有効にする」を参照してください。

例 3: ステージを作成し、サムネイルの記録が有効になっている個々の参加者の録画を設定するには

次の `create-stage` の例では、ステージを作成し、サムネイルの記録が有効になっている個々の参加者の録画を設定します。

```
aws ivs-realtime create-stage \
    --name stage1 \
    --auto-participant-recording-configuration '{"mediaTypes":
 ["AUDIO_VIDEO"],"storageConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-
west-2:123456789012:storage-configuration/abcdABCDefgh", \
        "thumbnailConfiguration": {"recordingMode": "INTERVAL","storage":
 ["SEQUENTIAL"],"targetIntervalSeconds": 60}}'
```

出力:

```
{
    "stage": {
```

```
        "activeSessionId": "st-a1b2c3d4e5f6g",
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh",
        "autoParticipantRecordingConfiguration": {
            "storageConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:storage-
configuration/abcdABCDefgh",
            "mediaTypes": [
                "AUDIO_VIDEO"
            ],
            "thumbnailConfiguration": {
                "targetIntervalSeconds": 60,
                "storage": [
                    "SEQUENTIAL"
                ],
                "recordingMode": "INTERVAL"
            },
            "recordingReconnectWindowSeconds": 0,
            "hlsConfiguration": {
                "targetSegmentDurationSeconds": 6
            },
            "recordParticipantReplicas": true
        },
        "endpoints": {
            "events": "wss://global.events.live-video.net",
            "rtmp": "rtmp://9x0y8z7s6t5u.global-contribute-staging.live-video.net/
app/",
            "rtmps": "rtmps://9x0y8z7s6t5u.global-contribute-staging.live-
video.net:443/app/",
            "whip": "https://9x0y8z7s6t5u.global-bm.whip.live-video.net"
        },
        "name": "stage1",
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「Amazon IVS Low-Latency Streaming ユーザーガイド」の「Amazon IVS ストリームで複数ホストを有効にする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateStage」を参照してください。

### `create-storage-configuration`

次のコード例は、`create-storage-configuration` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンポジションストレージ設定を作成するには

次の create-storage-configuration の例では、指定されたプロパティを使用してコンポジションストレージ設定を作成します。

```
aws ivs-realtime create-storage-configuration \
    --name "test-sc" --s3 "bucketName=amzn-s3-demo-bucket"
```

出力:

```
{
    "storageConfiguration": {
        "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:storage-configuration/
ABabCDcdEFef",
        "name": "test-sc",
        "s3": {
            "bucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
        },
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「Amazon IVS ストリームで複数ホストを有効にする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateStorageConfiguration」を参照してください。

### delete-encoder-configuration

次のコード例は、delete-encoder-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンポジションエンコーダー設定を削除するには

次の delete-encoder-configuration は、指定の ARN (Amazon リソースネーム) で指定されたコンポジションエンコーダー設定を削除します。

```
aws ivs-realtime delete-encoder-configuration \
```

```
    --arn "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:encoder-configuration/
ABabCDcdEFef"
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「Amazon IVS ストリームで複数ホストを有効にする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteEncoderConfiguration」を参照してください。

### delete-ingest-configuration

次のコード例は、delete-ingest-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 非アクティブな取り込み設定を削除するには

次の delete-ingest-configuration の例では、指定した取り込み設定 ARN (Amazon リソースネーム) の非アクティブな取り込み設定を削除します。

```
aws ivs-realtime delete-ingest-configuration \
    --arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:ingest-configuration/AbCdEfGh1234
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon Interactive Video Service ユーザーガイドの「IVS ストリーム取り込み | リアルタイムストリーミング」を参照してください。

例 2: アクティブな取り込み設定を強制的に削除するには

次の delete-ingest-configuration の例では、指定した取り込み設定 ARN (Amazon リソースネーム) のアクティブな取り込み設定を強制的に削除します。

```
aws ivs-realtime delete-ingest-configuration \
    --arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:ingest-configuration/AbCdEfGh1234 \
    --force
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon Interactive Video Service ユーザーガイドの「IVS ストリーム取り込み | リアルタイムストリーミング」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteIngestConfiguration」を参照してください。

### delete-public-key

次のコード例は、delete-public-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パブリックキーを削除するには

次の delete-public-key は、指定されたパブリックキーを削除します。

```
aws ivs-realtime delete-public-key \
    --arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:public-key/abcdABC1efg2
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「Amazon IVS Real-Time Streaming ユーザーガイド」の「参加者トークンを配布する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePublicKey」を参照してください。

### delete-stage

次のコード例は、delete-stage を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ステージを削除するには

次の delete-stage の例では、指定されたステージを削除します。

```
aws ivs-realtime delete-stage \
    --arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「Amazon IVS ストリームで複数ホストを有効にする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteStage」を参照してください。

### delete-storage-configuration

次のコード例は、delete-storage-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンポジションストレージ設定を削除するには

次の delete-storage-configuration は、指定の ARN (Amazon リソースネーム) で指定されたコンポジションストレージ設定を削除します。

```
aws ivs-realtime delete-storage-configuration \
    --arn "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:storage-configuration/
ABabCDcdEFef"
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「Amazon IVS ストリームで複数ホストを有効にする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteStorageConfiguration」を参照してください。

### disconnect-participant

次のコード例は、disconnect-participant を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ステージ参加者を切断するには

次の disconnect-participant の例では、指定された参加者を指定されたステージから切断します。

```
aws ivs-realtime disconnect-participant \
    --stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh \
```

```
    --participant-id ABCDEfghij01234KLMN5678
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「Amazon IVS ストリームで複数ホストを有効にする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisconnectParticipant」を参照してください。

### get-composition

次のコード例は、get-composition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: デフォルトのレイアウト設定でコンポジションを取得するには

次の get-composition の例では、指定された ARN (Amazon リソースネーム) のコンポジションを取得します。

```
aws ivs-realtime get-composition \
    --arn "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:composition/abcdABCDefgh"
```

出力:

```
{
    "composition": {
        "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:composition/abcdABCDefgh",
        "destinations": [
            {
                "configuration": {
                    "channel": {
                        "channelArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:channel/abcABCdefDEg",
                        "encoderConfigurationArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"
                    },
                    "name": ""
                },
                "id": "AabBCcdDEefF",
                "startTime": "2023-10-16T23:26:00+00:00",
                "state": "ACTIVE"
```

```
            },
            {
                "configuration": {
                    "name": "",
                    "s3": {
                        "encoderConfigurationArns": [
                            "arn:aws:ivs:arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"
                        ],
                        "recordingConfiguration": {
                            "format": "HLS",
                            "hlsConfiguration": {
                                "targetSegmentDurationSeconds": 2
                            }
                        },
                        "storageConfigurationArn": "arn:arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:storage-configuration/FefABabCDcdE",
                    }
                },
                "detail": {
                    "s3": {
                        "recordingPrefix": "aBcDeFgHhGfE/AbCdEfGhHgFe/GHFabcgefABC/
composite"
                    }
                },
                "id": "GHFabcgefABC",
                "startTime": "2023-10-16T23:26:00+00:00",
                "state": "STARTING"
            }
        ],
        "layout": {
            "grid": {
                "featuredParticipantAttribute": "",
                "gridGap": 2,
                "omitStoppedVideo": false,
                "participantOrderAttribute": "",
                "videoAspectRatio": "VIDEO",
                "videoFillMode": ""
            }
        },
        "stageArn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:stage/defgABCDabcd",
        "startTime": "2023-10-16T23:24:00+00:00",
        "state": "ACTIVE",
        "tags": {}
```

```
    }
}
```

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「IVS Composite Recording | リアルタイムストリーミング」を参照してください。

例 2: PiP レイアウトのコンポジションを取得するには

次の get-composition の例では、PiP レイアウトを使用している、指定された ARN (Amazon リソースネーム) のコンポジションを取得します。

```
aws ivs-realtime get-composition \
    --arn "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:composition/wxyzWXYZpqrs"
```

出力:

```
{
    "composition": {
        "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:composition/wxyzWXYZpqrs",
        "destinations": [
            {
                "configuration": {
                    "channel": {
                        "channelArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:channel/abcABCdefDEg",
                        "encoderConfigurationArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"
                    },
                    "name": ""
                },
                "id": "AabBCcdDEefF",
                "startTime": "2023-10-16T23:26:00+00:00",
                "state": "ACTIVE"
            },
            {
                "configuration": {
                    "name": "",
                    "s3": {
                        "encoderConfigurationArns": [
                            "arn:aws:ivs:arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"
                        ],
```

```
                        "recordingConfiguration": {
                            "format": "HLS",
                            "hlsConfiguration": {
                                "targetSegmentDurationSeconds": 2
                            }
                        },
                        "storageConfigurationArn": "arn:arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:storage-configuration/FefABabCDcdE"
                    }
                },
                "detail": {
                    "s3": {
                        "recordingPrefix": "aBcDeFgHhGfE/AbCdEfGhHgFe/GHFabcgefABC/
composite"
                    }
                },
                "id": "GHFabcgefABC",
                "startTime": "2023-10-16T23:26:00+00:00",
                "state": "STARTING"
            }
        ],
        "layout": {
            "pip": {
                "featuredParticipantAttribute": "abcdefg",
                "gridGap": 0,
                "omitStoppedVideo": false,
                "participantOrderAttribute": "",
                "pipBehavior": "STATIC",
                "pipOffset": 0,
                "pipParticipantAttribute": "",
                "pipPosition": "BOTTOM_RIGHT",
                "videoFillMode": "COVER"
            }
        },
        "stageArn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:stage/defgABCDabcd",
        "startTime": "2023-10-16T23:24:00+00:00",
        "state": "ACTIVE",
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「IVS Composite Recording | リアルタイムストリーミング」を参照してください。

例 3: サムネイルの記録が有効になっているコンポジションを取得するには

次の get-composition の例では、デフォルト設定でサムネイルの記録が有効になっている、指定された ARN (Amazon リソースネーム) のコンポジションを取得します。

```
aws ivs-realtime get-composition \
    --arn "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:composition/abcdABCDefgh"
```

出力:

```
{
    "composition": {
        "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:composition/abcdABCDefgh",
        "destinations": [
            {
                "configuration": {
                    "channel": {
                        "channelArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:channel/abcABCdefDEg",
                        "encoderConfigurationArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"
                    },
                    "name": ""
                },
                "id": "AabBCcdDEefF",
                "startTime": "2023-10-16T23:26:00+00:00",
                "state": "ACTIVE"
            },
            {
                "configuration": {
                    "name": "",
                    "s3": {
                        "encoderConfigurationArns": [
                            "arn:aws:ivs:arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"
                        ],
                        "recordingConfiguration": {
                            "format": "HLS",
                            "hlsConfiguration": {
                                "targetSegmentDurationSeconds": 2
                            }
                        },
```

```
                        "storageConfigurationArn": "arn:arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:storage-configuration/FefABabCDcdE",
                        "thumbnailConfigurations": [
                           {
                              "targetIntervalSeconds": 60,
                              "storage": [
                                  "SEQUENTIAL"
                              ],
                           }
                        ]
                    }
                },
                "detail": {
                    "s3": {
                        "recordingPrefix": "aBcDeFgHhGfE/AbCdEfGhHgFe/GHFabcgefABC/
composite"
                    }
                },
                "id": "GHFabcgefABC",
                "startTime": "2023-10-16T23:26:00+00:00",
                "state": "STARTING"
            }
        ],
        "layout": {
            "grid": {
                "featuredParticipantAttribute": ""
                "gridGap": 2,
                "omitStoppedVideo": false,
                "participantOrderAttribute": "",
                "videoAspectRatio": "VIDEO",
                "videoFillMode": ""                }
        },
        "stageArn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:stage/defgABCDabcd",
        "startTime": "2023-10-16T23:24:00+00:00",
        "state": "ACTIVE",
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「IVS Composite Recording | リアルタイムストリーミング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetComposition」を参照してください。

### get-encoder-configuration

次のコード例は、get-encoder-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンポジションエンコーダー設定を取得するには

次の get-encoder-configuration の例では、指定の ARN (Amazon リソースネーム) で指定されたコンポジションエンコーダー設定を取得します。

```
aws ivs-realtime get-encoder-configuration \
    --arn "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:encoder-configuration/
abcdABCDefgh"
```

出力:

```
{
    "encoderConfiguration": {
        "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:encoder-configuration/
abcdABCDefgh",
        "name": "test-ec",
        "tags": {},
        "video": {
            "bitrate": 3500000,
            "framerate": 30,
            "height": 1080,
            "width": 1920
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「Amazon IVS ストリームで複数ホストを有効にする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetEncoderConfiguration」を参照してください。

### get-ingest-configuration

次のコード例は、get-ingest-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

取り込み設定情報を取得するには

次の get-ingest-configuration の例では、指定した取り込み設定 ARN (Amazon リソースネーム) の取り込み設定を取得します。

```
aws ivs-realtime get-ingest-configuration \
    --arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:ingest-configuration/AbCdEfGh1234
```

出力:

```
{
    "ingestConfiguration": {
        "name": "ingest1",
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:ingest-configuration/
AbCdEfGh1234",
        "ingestProtocol": "RTMPS",
        "streamKey": "rt_123456789012_us-
west-2_AbCdEfGh1234_abcd1234efgh5678ijkl9012MNOP34",
        "stageArn": "",
        "participantId": "xyZ654abC321",
        "state": "INACTIVE",
        "userId": "",
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、Amazon Interactive Video Service ユーザーガイドの「IVS ストリーム取り込み | リアルタイムストリーミング」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetIngestConfiguration」を参照してください。

### get-participant

次のコード例は、get-participant を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ステージ参加者を取得するには

次の get-participant の例では、指定されたステージ ARN (Amazon リソースネーム) で、指定された参加者 ID とセッション ID のステージ参加者を取得します。

```
aws ivs-realtime get-participant \
    --stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh \
    --session-id st-a1b2c3d4e5f6g \
    --participant-id abCDEf12GHIj
```

出力:

```
{
    "participant": {
        "browserName": "Google Chrome",
        "browserVersion": "116",
        "firstJoinTime": "2023-04-26T20:30:34+00:00",
        "ispName": "Comcast",
        "osName": "Microsoft Windows 10 Pro",
        "osVersion": "10.0.19044",
        "participantId": "abCDEf12GHIj",
        "published": true,
        "recordingS3BucketName": "bucket-name",
        "recordingS3Prefix": "abcdABCDefgh/st-a1b2c3d4e5f6g/
abCDEf12GHIj/1234567890",
        "recordingState": "ACTIVE",
        "sdkVersion": "",
        "state": "CONNECTED",
        "userId": ""
    }
}
```

詳細については、「Amazon IVS Low-Latency Streaming ユーザーガイド」の「Amazon IVS ストリームで複数ホストを有効にする」を参照してください。

例 2: 別のステージにレプリケートされたステージ参加者を取得するには

次の get-participant の例では、参加者が別のステージにも複製されている場合に、指定されたステージ ARN (Amazon リソースネーム) で、指定された参加者 ID とセッション ID のステージ参加者を取得します。

```
aws ivs-realtime get-participant \
    --stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh \
```

```
    --session-id st-a1b2c3d4e5f6g \
    --participant-id abCDEf12GHIj
```

出力:

```
{
    "participant": {
        "browserName": "Google Chrome",
        "browserVersion": "116",
        "firstJoinTime": "2023-04-26T20:30:34+00:00",
        "ispName": "Comcast",
        "osName": "Microsoft Windows 10 Pro",
        "osVersion": "10.0.19044",
        "participantId": "abCDEf12GHIj",
        "published": true,
        "recordingS3BucketName": "bucket-name",
        "recordingS3Prefix": "abcdABCDefgh/st-a1b2c3d4e5f6g/
abCDEf12GHIj/1234567890",
        "recordingState": "ACTIVE",
        "replicationState": "ACTIVE",
        "replicationType": "SOURCE",
        "sdkVersion": "",
        "state": "CONNECTED",
        "userId": ""
    }
}
```

詳細については、「Amazon IVS Low-Latency Streaming ユーザーガイド」の「Amazon IVS ストリームで複数ホストを有効にする」を参照してください。

例 3: 別のステージからレプリケートされたステージ参加者を取得するには

次の get-participant の例では、参加者が別のステージから複製されている場合に、指定されたステージ ARN (Amazon リソースネーム) で、指定された参加者 ID とセッション ID のステージ参加者を取得します。

```
aws ivs-realtime get-participant \
    --stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh \
    --session-id st-a1b2c3d4e5f6g \
    --participant-id abCDEf12GHIj
```

出力:

```
{
    "participant": {
        "browserName": "Google Chrome",
        "browserVersion": "116",
        "firstJoinTime": "2023-04-26T20:30:34+00:00",
        "ispName": "Comcast",
        "osName": "Microsoft Windows 10 Pro",
        "osVersion": "10.0.19044",
        "participantId": "abCDEf12GHIj",
        "published": true,
        "recordingS3BucketName": "bucket-name",
        "recordingS3Prefix": "abcdABCDefgh/st-a1b2c3d4e5f6g/
abCDEf12GHIj/1234567890",
        "recordingState": "ACTIVE",
        "replicationState": "ACTIVE",
        "replicationType": "REPLICA",
        "sdkVersion": "",
        "state": "CONNECTED",
        "userId": ""
    }
}
```

詳細については、「Amazon IVS Low-Latency Streaming ユーザーガイド」の「Amazon IVS ストリームで複数ホストを有効にする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetParticipant」を参照してください。

### get-public-key

次のコード例は、get-public-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ステージ参加者トークンの署名に使用される既存のパブリックキーを取得するには

次の get-public-key の例では、ステージ参加者トークンの署名用に、指定の ARN で指定されたパブリックキーを取得します。

```
aws ivs-realtime get-public-key \
    --arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:public-key/abcdABC1efg2
```

出力:

```
{
    "publicKey": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:public-key/abcdABC1efg2",
        "name": "",
        "publicKeyMaterial": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----
\nMHYwEAYHKoZIzj0CAQYFK4EEACIDYgAEqVWUtqs6EktQMR1sCYmEzGvRwtaycI16\n9pmzcpiWu/
uhNStGlteJ5odRfRwVkoQUMnSZXTCcbn9bBTTmiWo4mJcFOOAzsthH
\n0UAb8NdD4tUE0At4a9hYP9IETEXAMPLE\n-----END PUBLIC KEY-----",
        "fingerprint": "12:a3:44:56:bc:7d:e8:9f:10:2g:34:hi:56:78:90:12",
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「Amazon IVS Real-Time Streaming ユーザーガイド」の「参加者トークンを配布する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPublicKey」を参照してください。

### get-stage-session

次のコード例は、get-stage-session を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ステージセッションを取得するには

次の get-stage-session の例では、指定されたステージ ARN (Amazon リソースネーム) の指定されたセッション ID に対するステージセッションを取得します。

```
aws ivs-realtime get-stage-session \
    --stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh \
    --session-id st-a1b2c3d4e5f6g
```

出力:

```
{
    "stageSession": {
        "endTime": "2023-04-26T20:36:29+00:00",
        "sessionId": "st-a1b2c3d4e5f6g",
```

```
        "startTime": "2023-04-26T20:30:29.602000+00:00"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「Amazon IVS ストリームで複数ホストを有効にする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetStageSession」を参照してください。

### get-stage

次のコード例は、get-stage を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ステージの設定情報を取得するには

次の get-stage の例では、指定されたステージ ARN (Amazon リソースネーム) のステージ設定を取得します。

```
aws ivs-realtime get-stage \
    --arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh
```

出力:

```
{
    "stage": {
        "activeSessionId": "st-a1b2c3d4e5f6g",
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh",
        "autoParticipantRecordingConfiguration": {
            "storageConfigurationArn": "",
            "mediaTypes": [
                "AUDIO_VIDEO"
            ],
            "thumbnailConfiguration": {
                "targetIntervalSeconds": 60,
                "storage": [
                    "SEQUENTIAL"
                ],
                "recordingMode": "DISABLED"
            },
```

```
            "recordingReconnectWindowSeconds": 0,
            "hlsConfiguration": {
                "targetSegmentDurationSeconds": 6
            },
            "recordParticipantReplicas": true
        },
        "endpoints": {
            "events": "wss://global.events.live-video.net",
            "rtmp": "rtmp://9x0y8z7s6t5u.global-contribute-staging.live-video.net/
app/",
            "rtmps": "rtmps://9x0y8z7s6t5u.global-contribute-staging.live-
video.net:443/app/",
            "whip": "https://9x0y8z7s6t5u.global-bm.whip.live-video.net"
        },
        "name": "test",
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「Amazon IVS Low-Latency Streaming ユーザーガイド」の「Amazon IVS ストリームで複数ホストを有効にする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetStage」を参照してください。

### get-storage-configuration

次のコード例は、get-storage-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンポジションストレージ設定を取得するには

次の get-storage-configuration の例では、指定の ARN (Amazon リソースネーム) で指定されたコンポジションストレージ設定を取得します。

```
aws ivs-realtime get-storage-configuration \
    --name arn "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:storage-configuration/
abcdABCDefgh"
```

出力:

```
{
```

```
    "storageConfiguration": {
        "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:storage-configuration/
abcdABCDefgh",
        "name": "test-sc",
        "s3": {
            "bucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
        },
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「Amazon IVS ストリームで複数ホストを有効にする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetStorageConfiguration」を参照してください。

### `import-public-key`

次のコード例は、`import-public-key` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ステージ参加者トークンの署名に使用される既存のパブリックキーをインポートするには

次の `import-public-key` の例では、ステージ参加者トークンの署名に使用されるパブリックキーをマテリアルファイルからインポートします。

```
aws ivs-realtime import-public-key \
    --public-key-material="`cat public.pem`"
```

出力:

```
{
    "publicKey": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:public-key/abcdABC1efg2",
        "name": "",
        "publicKeyMaterial": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----
\nMHYwEAYHKoZIzj0CAQYFK4EEACIDYgAEqVWUtqs6EktQMR1sCYmEzGvRwtaycI16\n9pmzcpiWu/
uhNStGlteJ5odRfRwVkoQUMnSZXTCcbn9bBTTmiWo4mJcFOOAzsthH
\n0UAb8NdD4tUE0At4a9hYP9IETEXAMPLE\n-----END PUBLIC KEY-----",
        "fingerprint": "12:a3:44:56:bc:7d:e8:9f:10:2g:34:hi:56:78:90:12",
```

```
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「Amazon IVS Real-Time Streaming ユーザーガイド」の「参加者トークンを配布する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ImportPublicKey」を参照してください。

### list-compositions

次のコード例は、list-compositions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンポジションのリストを取得するには

次の list-compositions は、API リクエストが処理される AWS リージョンにおける AWS アカウントのすべてのコンポジションを一覧表示します。

```
aws ivs-realtime list-compositions
```

出力:

```
{
    "compositions": [
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:composition/
abcdABCDefgh",
            "destinations": [
                {
                    "id": "AabBCcdDEefF",
                    "startTime": "2023-10-16T23:25:23+00:00",
                    "state": "ACTIVE"
                }
            ],
            "stageArn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:stage/
defgABCDabcd",
            "startTime": "2023-10-16T23:25:21+00:00",
            "state": "ACTIVE",
            "tags": {}
        },
```

```
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:composition/
ABcdabCDefgh",
            "destinations": [
                {
                    "endTime": "2023-10-16T23:25:00.786512+00:00",
                    "id": "aABbcCDdeEFf",
                    "startTime": "2023-10-16T23:24:01+00:00",
                    "state": "STOPPED"
                },
                {
                    "endTime": "2023-10-16T23:25:00.786512+00:00",
                    "id": "deEFfaABbcCD",
                    "startTime": "2023-10-16T23:24:01+00:00",
                    "state": "STOPPED"
                }
            ],
            "endTime": "2023-10-16T23:25:00+00:00",
            "stageArn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:stage/
efghabcdABCD",
            "startTime": "2023-10-16T23:24:00+00:00",
            "state": "STOPPED",
            "tags": {}
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「Amazon IVS ストリームで複数ホストを有効にする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListCompositions」を参照してください。

### `list-encoder-configurations`

次のコード例は、`list-encoder-configurations` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンポジションエンコーダー設定を一覧表示するには

次の `list-encoder-configurations` は、API リクエストが処理される AWS リージョンにおける AWS アカウントのすべてのコンポジションエンコーダー設定を一覧表示します。

```
aws ivs-realtime list-encoder-configurations
```

出力:

```
{
    "encoderConfigurations": [
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:encoder-configuration/
abcdABCDefgh",
            "name": "test-ec-1",
            "tags": {}
        },
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:encoder-configuration/
ABCefgEFGabc",
            "name": "test-ec-2",
            "tags": {}
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「Amazon IVS ストリームで複数ホストを有効にする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListEncoderConfigurations」を参照してください。

### `list-ingest-configurations`

次のコード例は、`list-ingest-configurations` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべての取り込み設定に関する概要情報を取得するには

次の `list-ingest-configurations` の例では、API リクエストが処理される AWS リージョン内の AWS アカウントのすべての取り込み設定を一覧表示します。

```
aws ivs-realtime list-ingest-configurations
```

出力:

```
{
    "ingestConfigurations": [
        {
            "name": "",
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:ingest-configuration/
XYZuvwSt4567",
            "ingestProtocol": "RTMPS",
            "stageArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh",
            "participnatId": "abC789Xyz456",
            "state": "INACTIVE"
            "userId": "",
        }
    ]
}
```

詳細については、Amazon Interactive Video Service ユーザーガイドの「IVS ストリーム取り込み | リアルタイムストリーミング」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListIngestConfigurations」を参照してください。

### `list-participant-events`

次のコード例は、`list-participant-events` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ステージ参加者イベントのリストを取得するには

次の `list-participant-events` の例では、指定されたステージ ARN (Amazon リソースネーム) の指定された参加者 ID とセッション ID に対するすべての参加者イベントを一覧表示します。

```
aws ivs-realtime list-participant-events \
    --stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh \
    --session-id st-a1b2c3d4e5f6g \
    --participant-id abCDEf12GHIj
```

出力:

```
{
    "events": [
```

```
        {
            "eventTime": "2023-04-26T20:36:28+00:00",
            "name": "LEFT",
            "participantId": "abCDEf12GHIj"
        },
        {
            "eventTime": "2023-04-26T20:36:28+00:00",
            "name": "PUBLISH_STOPPED",
            "participantId": "abCDEf12GHIj"
        },
        {
            "eventTime": "2023-04-26T20:30:34+00:00",
            "name": "JOINED",
            "participantId": "abCDEf12GHIj"
        },
        {
            "eventTime": "2023-04-26T20:30:34+00:00",
            "name": "PUBLISH_STARTED",
            "participantId": "abCDEf12GHIj"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon IVS Low-Latency Streaming ユーザーガイド」の「Amazon IVS ストリームで複数ホストを有効にする」を参照してください。

例 2: 参加者のレプリケーションの停止と開始を含むステージ参加者のイベントのリストを取得するには

次の `list-participant-events` の例では、参加者が別のステージにレプリケートされている、指定されたステージ ARN (Amazon リソースネーム) の指定された参加者 ID とセッション ID に対するすべての参加者イベントを一覧表示します。

```
aws ivs-realtime list-participant-events \
    --stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh \
    --session-id st-a1b2c3d4e5f6g \
    --participant-id abCDEf12GHIj
```

出力:

```
{
    "events": [
```

```
        {
            "eventTime": "2025-04-26T20:36:28+00:00",
            "name": "LEFT",
            "participantId": "abCDEf12GHIj"
        },
        {
            "eventTime": "2025-04-26T20:36:28+00:00",
            "name": "PUBLISH_STOPPED",
            "participantId": "abCDEf12GHIj"
        },
        {
            "eventTime": "2025-04-26T20:30:34+00:00",
            "name": "JOINED",
            "participantId": "abCDEf12GHIj"
        },
        {
            "eventTime": "2025-04-26T20:30:34+00:00",
            "name": "PUBLISH_STARTED",
            "participantId": "abCDEf12GHIj"
        },
        {
            "name": "REPLICATION_STARTED",
            "participantId": "abCDEf12GHIj",
            "eventTime": "2025-04-26T20:30:34+00:00",
            "destinationStageArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:12345678901:stage/
ABCDabcdefgh",
            "destinationSessionId": "st-b1c2d3e4f5g6a"
        },
        {
            "name": "REPLICATION_STOPPED",
            "participantId": "abCDEf12GHIj",
            "eventTime": "2025-04-26T20:32:34+00:00",
            "destinationStageArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:12345678901:stage/
ABCDabcdefgh",
            "destinationSessionId": "st-b1c2d3e4f5g6a"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon IVS Low-Latency Streaming ユーザーガイド」の「Amazon IVS ストリームで複数ホストを有効にする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListParticipantEvents」を参照してください。

### list-participant-replicas

次のコード例は、list-participant-replicas を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ステージ参加者のレプリカのリストを取得するには

次の list-participant-replicas の例では、指定されたソースステージ ARN (Amazon リソースネーム) から別のステージにレプリケートされたすべてのステージ参加者を一覧表示します。

```
aws ivs-realtime list-participant-replicas \
    --source-stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh \
    --participant-id abCDEf12GHIj
```

出力:

```
{
    "replicas": [
        {
            "sourceStageArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/
abcdABCDefgh",
            "participantId": "abCDEf12GHIj",
            "sourceSessionId": "st-a1b2c3d4e5f6g",
            "destinationStageArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:012345678901:stage/
ABCDabcdefgh",
            "destinationSessionId": "st-b1c2d3e4f5g6a",
            "replicationState": "ACTIVE"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon IVS Real-Time Streaming ユーザーガイド」の「IVS 参加者のレプリケーション」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListParticipantReplicas」を参照してください。

### list-participants

次のコード例は、list-participants を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ステージ参加者のリストを取得するには

次の `list-participants` の例では、指定されたステージ ARN (Amazon リソースネーム) の指定されたセッション ID に対するすべての参加者を一覧表示します。

```
aws ivs-realtime list-participants \
    --stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh \
    --session-id st-a1b2c3d4e5f6g
```

出力:

```
{
    "participants": [
        {
            "firstJoinTime": "2023-04-26T20:30:34+00:00",
            "participantId": "abCDEf12GHIj",
            "published": true,
            "recordingState": "STOPPED",
            "state": "DISCONNECTED",
            "userId": ""
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon IVS Low-Latency Streaming ユーザーガイド」の「Amazon IVS ストリームで複数ホストを有効にする」を参照してください。

例 2: 参加者が別のステージにレプリケートされたときにステージ参加者のリストを取得するには

次の `list-participants` の例では、参加者が別のステージにレプリケートされている場合に、指定されたステージ ARN (Amazon リソースネーム) の指定されたセッション ID のすべての参加者を一覧表示します。

```
aws ivs-realtime list-participants \
    --stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh \
    --session-id st-a1b2c3d4e5f6g
```

出力:

```
{
    "participants": [
        {
            "firstJoinTime": "2023-04-26T20:30:34+00:00",
            "participantId": "abCDEf12GHIj",
            "published": true,
            "recordingState": "STOPPED",
            "state": "DISCONNECTED",
            "userId": "",
            "replicationState": "ACTIVE",
            "replicationType": "SOURCE",
            "sourceStageArn": "",
            "sourceSessionId": ""
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon IVS Low-Latency Streaming ユーザーガイド」の「Amazon IVS ストリームで複数ホストを有効にする」を参照してください。

例 3: 参加者が別のステージからレプリケートされた場合にステージ参加者のリストを取得するには

次の `list-participants` の例では、参加者が別のステージからレプリケートされている場合に、指定されたステージ ARN (Amazon リソースネーム) の指定されたセッション ID のすべての参加者を一覧表示します。

```
aws ivs-realtime list-participants \
    --stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh \
    --session-id st-a1b2c3d4e5f6g
```

出力:

```
{
    "participants": [
        {
            "firstJoinTime": "2023-04-26T20:30:34+00:00",
            "participantId": "abCDEf12GHIj",
            "published": true,
            "recordingState": "STOPPED",
            "state": "DISCONNECTED",
```

```
            "userId": "",
            "replicationState": "ACTIVE",
            "replicationType": "REPLICA",
            "sourceStageArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/
abcdABCDefgh",
            "sourceSessionId": "st-a1b2c3d4e5f6g"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon IVS Low-Latency Streaming ユーザーガイド」の「Amazon IVS ストリームで複数ホストを有効にする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListParticipants」を参照してください。

### list-public-keys

次のコード例は、list-public-keys を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ステージ参加者トークンの署名に使用できる既存のパブリックキーを一覧表示するには

次の list-public-keys の例では、API リクエストが処理される AWS リージョンで、ステージ参加者トークンの署名に使用できるすべてのパブリックキーを一覧表示します。

```
aws ivs-realtime list-public-keys
```

出力:

```
{
    "publicKeys": [
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:public-key/abcdABC1efg2",
            "name": "",
            "tags": {}
        },
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:public-key/3bcdABCDefg4",
            "name": "",
            "tags": {}
```

```
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon IVS Real-Time Streaming ユーザーガイド」の「参加者トークンを配布する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPublicKeys」を参照してください。

### `list-stage-sessions`

次のコード例は、`list-stage-sessions` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ステージセッションのリストを取得するには

次の `list-stage-sessions` の例では、指定されたステージ ARN (Amazon リソースネーム) のすべてのセッションを一覧表示します。

```
aws ivs-realtime list-stage-sessions \
    --stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh
```

出力:

```
{
    "stageSessions": [
        {
            "endTime": "2023-04-26T20:36:29+00:00",
            "sessionId": "st-a1b2c3d4e5f6g",
            "startTime": "2023-04-26T20:30:29.602000+00:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「Amazon IVS ストリームで複数ホストを有効にする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListStageSessions」を参照してください。

### list-stages

次のコード例は、list-stages を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのステージに関する概要情報を取得するには

次の list-stages の例では、API リクエストが処理される AWS リージョンにおける AWS アカウントのすべてのステージを一覧表示します。

```
aws ivs-realtime list-stages
```

出力:

```
{
    "stages": [
        {
            "activeSessionId": "st-a1b2c3d4e5f6g",
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh",
            "name": "stage1",
            "tags": {}
        },
        {
            "activeSessionId": "st-a123bcd456efg",
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcd1234ABCD",
            "name": "stage2",
            "tags": {}
        },
        {
            "activeSessionId": "st-abcDEF1234ghi",
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/ABCD1234efgh",
            "name": "stage3",
            "tags": {}
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「Amazon IVS ストリームで複数ホストを有効にする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListStages」を参照してください。

### list-storage-configurations

次のコード例は、list-storage-configurations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンポジションストレージ設定を一覧表示するには

次の list-storage-configurations は、API リクエストが処理される AWS リージョンにおける AWS アカウントのすべてのコンポジションストレージ設定を一覧表示します。

```
aws ivs-realtime list-storage-configurations
```

出力:

```
{
    "storageConfigurations": [
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:storage-configuration/
abcdABCDefgh",
            "name": "test-sc-1",
            "s3": {
                "bucketName": "amzn-s3-demo-bucket-1"
            },
            "tags": {}
        },
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:storage-configuration/
ABCefgEFGabc",
            "name": "test-sc-2",
            "s3": {
                "bucketName": "amzn-s3-demo-bucket-2"
            },
            "tags": {}
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「Amazon IVS ストリームで複数ホストを有効にする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListStorageConfigurations」を参照してください。

### start-composition

次のコード例は、start-composition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: デフォルトのレイアウト設定でコンポジションを開始するには

次の start-composition の例では、指定された場所にストリーミングされるコンポジションを指定されたステージに対して開始します。

```
aws ivs-realtime start-composition \
    --stage-arn arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:stage/defgABCDabcd \
    --destinations '[{"channel": {"channelArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:channel/abcABCdefDEg", \
        "encoderConfigurationArn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:encoder-
configuration/ABabCDcdEFef"}}, \
        {"s3":{"encoderConfigurationArns":["arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"], \
        "recordingConfiguration": {"hlsConfiguration":
 {"targetSegmentDurationSeconds": 5}}, \
        "storageConfigurationArn":"arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:storage-
configuration/FefABabCDcdE"}}]'
```

出力:

```
{
    "composition": {
        "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:composition/abcdABCDefgh",
        "destinations": [
            {
                "configuration": {
                    "channel": {
                        "channelArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:channel/abcABCdefDEg",
                        "encoderConfigurationArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"
                    },
                    "name": ""
                },
                "id": "AabBCcdDEefF",
                "state": "STARTING"
            },
```

```
            {
                "configuration": {
                    "name": "",
                    "s3": {
                        "encoderConfigurationArns": [
                            "arn:aws:ivs:arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"
                        ],
                        "recordingConfiguration": {
                            "format": "HLS",
                            "hlsConfiguration": {
                                "targetSegmentDurationSeconds": 5
                            }
                        },
                        "storageConfigurationArn": "arn:arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:storage-configuration/FefABabCDcdE"
                    }
                },
                "detail": {
                    "s3": {
                        "recordingPrefix": "aBcDeFgHhGfE/AbCdEfGhHgFe/GHFabcgefABC/
composite"
                    }
                },
                "id": "GHFabcgefABC",
                "state": "STARTING"
            }
        ],
        "layout": {
            "grid": {
                "featuredParticipantAttribute": ""
                "gridGap": 2,
                "omitStoppedVideo": false,
                "participantOrderAttribute": "",
                "videoAspectRatio": "VIDEO",
                "videoFillMode": ""
            }
        },
        "stageArn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:stage/defgABCDabcd",
        "startTime": "2023-10-16T23:24:00+00:00",
        "state": "STARTING",
        "tags": {}
    }
```

```
}
```

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「IVS Composite Recording | リアルタイムストリーミング」を参照してください。

例 2: PiP レイアウトのコンポジションを開始するには

次の start-composition の例では、PiP レイアウトを使用して、指定された場所にストリーミングされるコンポジションを指定されたステージに対して開始します。

```
aws ivs-realtime start-composition \
    --stage-arn arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:stage/defgABCDabcd \
    --destinations '[{"channel": {"channelArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:channel/abcABCdefDEg", \
        "encoderConfigurationArn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:encoder-
configuration/ABabCDcdEFef"}}, \
        {"s3":{"encoderConfigurationArns":["arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"], \
        "storageConfigurationArn":"arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:storage-
configuration/FefABabCDcdE"}}]' \
    --layout pip='{featuredParticipantAttribute="abcdefg"}'
```

出力:

```
{
    "composition": {
        "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:composition/wxyzWXYZpqrs",
        "destinations": [
            {
                "configuration": {
                    "channel": {
                        "channelArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:channel/abcABCdefDEg",
                        "encoderConfigurationArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"
                    },
                    "name": ""
                },
                "id": "AabBCcdDEefF",
                "state": "STARTING"
            },
            {
                "configuration": {
```

```
                    "name": "",
                    "s3": {
                        "encoderConfigurationArns": [
                            "arn:aws:ivs:arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"
                        ],
                        "recordingConfiguration": {
                            "format": "HLS",
                            "hlsConfiguration": {
                                "targetSegmentDurationSeconds": 2
                            }
                        },
                        "storageConfigurationArn": "arn:arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:storage-configuration/FefABabCDcdE"
                    }
                },
                "detail": {
                    "s3": {
                        "recordingPrefix": "aBcDeFgHhGfE/AbCdEfGhHgFe/GHFabcgefABC/
composite"
                    }
                },
                "id": "GHFabcgefABC",
                "state": "STARTING"
            }
        ],
        "layout": {
            "pip": {
                "featuredParticipantAttribute": "abcdefg",
                "gridGap": 0,
                "omitStoppedVideo": false,
                "participantOrderAttribute": "",
                "pipBehavior": "STATIC",
                "pipOffset": 0,
                "pipParticipantAttribute": "",
                "pipPosition": "BOTTOM_RIGHT",
                "videoFillMode": "COVER"
            }
        },
        "stageArn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:stage/defgABCDabcd",
        "startTime": "2023-10-16T23:24:00+00:00",
        "state": "STARTING",
        "tags": {}
    }
```

```
}
```

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「IVS Composite Recording | リアルタイムストリーミング」を参照してください。

例 3: サムネイルの記録が有効になっているコンポジションを開始するには

次の start-composition の例では、サムネイルの記録が有効になっており、指定された場所にストリーミングされるコンポジションを、指定されたステージに対して開始します。

```
aws ivs-realtime start-composition \
    --stage-arn arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:stage/defgABCDabcd \
    --destinations '[{"channel": {"channelArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:channel/abcABCdefDEg", \
        "encoderConfigurationArn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:encoder-
configuration/ABabCDcdEFef"}}, \
        {"s3": {"encoderConfigurationArns": ["arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"], \
        "storageConfigurationArn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:storage-
configuration/FefABabCDcdE", \
        "thumbnailConfigurations": [{"storage":
 ["SEQUENTIAL"],"targetIntervalSeconds": 60}]}}]'
```

出力:

```
{
    "composition": {
        "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:composition/abcdABCDefgh",
        "destinations": [
            {
                "configuration": {
                    "channel": {
                        "channelArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:channel/abcABCdefDEg",
                        "encoderConfigurationArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"
                    },
                    "name": ""
                },
                "id": "AabBCcdDEefF",
                "state": "STARTING"
            },
            {
```

```
                "configuration": {
                    "name": "",
                    "s3": {
                        "encoderConfigurationArns": [
                            "arn:aws:ivs:arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"
                        ],
                        "recordingConfiguration": {
                            "format": "HLS",
                            "hlsConfiguration": {
                                "targetSegmentDurationSeconds": 2
                            }
                        },
                        "storageConfigurationArn": "arn:arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:storage-configuration/FefABabCDcdE",
                        "thumbnailConfigurations": [
                           {
                              "targetIntervalSeconds": 60,
                              "storage": [
                                  "SEQUENTIAL"
                              ]
                           }
                        ]
                    }
                },
                "detail": {
                    "s3": {
                        "recordingPrefix": "aBcDeFgHhGfE/AbCdEfGhHgFe/GHFabcgefABC/
composite"
                    }
                },
                "id": "GHFabcgefABC",
                "state": "STARTING"
            }
        ],
        "layout": {
            "grid": {
                "featuredParticipantAttribute": ""
                "gridGap": 2,
                "omitStoppedVideo": false,
                "participantOrderAttribute": "",
                "videoAspectRatio": "VIDEO",
                "videoFillMode": ""
            }
```

```
        },
        "stageArn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:stage/defgABCDabcd",
        "startTime": "2023-10-16T23:24:00+00:00",
        "state": "STARTING",
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「Composite Recording (リアルタイムストリーミング)」を参照してください。

例 4: カスタム参加者の順序でグリッドレイアウトを使用してコンポジションを開始するには

次の start-composition の例では、カスタム参加者の順序でグリッドレイアウトを使用して、指定された場所にストリーミングされるコンポジションを指定されたステージに対して開始します。

```
aws ivs-realtime start-composition \
    --stage-arn arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:stage/defgABCDabcd \
    --destinations '[{"channel": {"channelArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:channel/abcABCdefDEg", \
        "encoderConfigurationArn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:encoder-
configuration/ABabCDcdEFef"}}, \
        {"s3": {"encoderConfigurationArns": ["arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"], \
        "storageConfigurationArn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:storage-
configuration/FefABabCDcdE", \
        "thumbnailConfigurations": [{"storage":
 ["SEQUENTIAL"],"targetIntervalSeconds": 60}]}}]' \
    --layout grid='{participantOrderAttribute="abcdefg"}'
```

出力:

```
{
    "composition": {
        "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:composition/abcdABCDefgh",
        "destinations": [
            {
                "configuration": {
                    "channel": {
                        "channelArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:channel/abcABCdefDEg",
```

```
                        "encoderConfigurationArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"
                    },
                    "name": ""
                },
                "id": "AabBCcdDEefF",
                "state": "STARTING"
            },
            {
                "configuration": {
                    "name": "",
                    "s3": {
                        "encoderConfigurationArns": [
                            "arn:aws:ivs:arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"
                        ],
                        "recordingConfiguration": {
                            "format": "HLS",
                            "hlsConfiguration": {
                                "targetSegmentDurationSeconds": 2
                            }
                        },
                        "storageConfigurationArn": "arn:arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:storage-configuration/FefABabCDcdE",
                        "thumbnailConfigurations": [
                           {
                              "targetIntervalSeconds": 60,
                              "storage": [
                                  "SEQUENTIAL"
                              ]
                           }
                        ]
                    }
                },
                "detail": {
                    "s3": {
                        "recordingPrefix": "aBcDeFgHhGfE/AbCdEfGhHgFe/GHFabcgefABC/
composite"
                    }
                },
                "id": "GHFabcgefABC",
                "state": "STARTING"
            }
        ],
```

```
        "layout": {
            "grid": {
                "featuredParticipantAttribute": ""
                "gridGap": 2,
                "omitStoppedVideo": false,
                "participantOrderAttribute": "abcdefg",
                "videoAspectRatio": "VIDEO",
                "videoFillMode": ""
            }
        },
        "stageArn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:stage/defgABCDabcd",
        "startTime": "2023-10-16T23:24:00+00:00",
        "state": "STARTING",
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「IVS Composite Recording | リアルタイムストリーミング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartComposition」を参照してください。

### start-participant-replication

次のコード例は、start-participant-replication を使用する方法を示しています。

AWS CLI

あるステージから別のステージへの参加者のレプリケートを開始するには

次の start-participant-replication の例では、参加者をソースステージから宛先ステージにレプリケートし、各ステージを ARN (Amazon リソースネーム) で指定します。

```
aws ivs-realtime start-participant-replication \
    --source-stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh \
    --destination-stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:234567890123:stage/bcdABCDefghi \
    --participant-id abCDEf12GHIj
```

出力:

```
{
```

```
    "accessControlAllowOrigin": "*",
    "accessControlExposeHeaders": "Access-Control-Allow-Origin,Access-Control-
Expose-Headers,Cache-Control,Content-Length, \
    Content-Security-Policy,Content-Type,date,Strict-Transport-Security,x-amz-apigw-
id,x-amzn-errormessage,x-amzn-errortype, \
    x-amzn-requestid,x-amzn-trace-id,X-Content-Type-Options,X-Frame-Options",
    "cacheControl": "no-store, no-cache",
    "contentSecurityPolicy": "default-src 'self'; upgrade-insecure-requests;",
    "strictTransportSecurity": "max-age:47304000; includeSubDomains",
    "xContentTypeOptions": "nosniff",
    "xFrameOptions": "DENY"
}
```

詳細については、「Amazon IVS Real-Time Streaming ユーザーガイド」の「IVS 参加者のレプリケーション」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartParticipantReplication」を参照してください。

### stop-composition

次のコード例は、stop-composition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンポジションを停止するには

次の stop-composition は、指定の ARN (Amazon リソースネーム) で指定されたコンポジションを停止します。

```
aws ivs-realtime stop-composition \
    --arn "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:composition/abcdABCDefgh"
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド」の「Amazon IVS ストリームで複数ホストを有効にする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopComposition」を参照してください。

### stop-participant-replication

次のコード例は、stop-participant-replication を使用する方法を示しています。

AWS CLI

あるステージから別のステージへの参加者のレプリケートを停止するには

次の stop-participant-replication の例では、ARN (Amazon リソースネーム) で指定された各ステージを使用して、送信元ステージから送信先ステージへの参加者のレプリケートを停止します。

```
aws ivs-realtime stop-participant-replication \
    --source-stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh \
    --destination-stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:234567890123:stage/bcdABCDefghi \
    --participant-id abCDEf12GHIj
```

出力:

```
{
    "accessControlAllowOrigin": "*",
    "accessControlExposeHeaders": "Access-Control-Allow-Origin,Access-Control-
Expose-Headers,Cache-Control,Content-Length, \
    Content-Security-Policy,Content-Type,date,Strict-Transport-Security,x-amz-apigw-
id,x-amzn-errormessage,x-amzn-errortype, \
    x-amzn-requestid,x-amzn-trace-id,X-Content-Type-Options,X-Frame-Options",
    "cacheControl": "no-store, no-cache",
    "contentSecurityPolicy": "default-src 'self'; upgrade-insecure-requests;",
    "strictTransportSecurity": "max-age:47304000; includeSubDomains",
    "xContentTypeOptions": "nosniff",
    "xFrameOptions": "DENY"
}
```

詳細については、「Amazon IVS Real-Time Streaming ユーザーガイド」の「IVS 参加者のレプリケーション」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopParticipantReplication」を参照してください。

### update-ingest-configuration

次のコード例は、update-ingest-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

取り込み設定を更新するには

次の update-inegst-configuration の例では、取り込み設定を更新してステージにアタッチします。

```
aws ivs-realtime update-ingest-configuration \
    --arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:ingest-configuration/AbCdEfGh1234 \
    --stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh
```

出力:

```
{
    "ingestConfiguration": {
        "name": "ingest1",
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:ingest-configuration/
AbCdEfGh1234",
        "ingestProtocol": "RTMPS",
        "streamKey": "rt_123456789012_us-
west-2_AbCdEfGh1234_abcd1234efgh5678ijkl9012MNOP34",
        "stageArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh",
        "participantId": "xyZ654abC321",
        "state": "INACTIVE",
        "userId": "",
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、Amazon Interactive Video Service ユーザーガイドの「IVS ストリーム取り込み | リアルタイムストリーミング」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「UpdateIngestConfiguration」を参照してください。

### update-stage

次のコード例は、update-stage を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ステージの設定を更新するには

次の update-stage の例では、指定されたステージ ARN のステージを更新して、ステージ名を更新し、サムネイルの記録が有効になっている個々の参加者の録画を設定します。

```
aws ivs-realtime update-stage \
    --arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh \
    --auto-participant-recording-configuration '{"mediaTypes":
 ["AUDIO_VIDEO"],"storageConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-
west-2:123456789012:storage-configuration/abcdABCDefgh",
 "recordingReconnectWindowSeconds": 100, \
        "thumbnailConfiguration": {"recordingMode": "INTERVAL","storage":
 ["SEQUENTIAL"],"targetIntervalSeconds": 60}} \
        "hlsConfiguration": {"targetSegmentDurationSeconds": 5}}' \
    --name stage1a
```

出力:

```
{
    "stage": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh",
        "autoParticipantRecordingConfiguration": {
            "mediaTypes": [
                "AUDIO_VIDEO"
            ],
            "storageConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:storage-
configuration/abcdABCDefgh",
            "thumbnailConfiguration": {
                "targetIntervalSeconds": 60,
                "storage": [
                    "SEQUENTIAL"
                ],
                "recordingMode": "INTERVAL"
            },
            "recordingReconnectWindowSeconds": 100,
            "hlsConfiguration": {
                "targetSegmentDurationSeconds": 5
            },
            "recordParticipantReplicas": true
        },
        "endpoints": {
            "events": "wss://global.events.live-video.net",
            "rtmp": "rtmp://9x0y8z7s6t5u.global-contribute-staging.live-video.net/
app/",
```

```
            "rtmps": "rtmps://9x0y8z7s6t5u.global-contribute-staging.live-
video.net:443/app/",
            "whip": "https://1a2b3c4d5e6f.global-bm.whip.live-video.net"
        },
        "name": "stage1a",
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「Amazon IVS Low-Latency Streaming ユーザーガイド」の「Amazon IVS ストリームで複数ホストを有効にする」を参照してください。

例 2: 参加者のレプリカ記録の無効化を含むステージの設定を更新するには

次の update-stage の例では、指定されたステージ ARN のステージを更新してステージ名を更新し、個々の参加者の記録を、サムネイルの記録を有効にし、参加者のレプリカ記録を無効にして設定します。

```
aws ivs-realtime update-stage \
    --arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh \
    --auto-participant-recording-configuration '{"mediaTypes":
 ["AUDIO_VIDEO"],"storageConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-
west-2:123456789012:storage-configuration/abcdABCDefgh",
 "recordingReconnectWindowSeconds": 100, \
        "thumbnailConfiguration": {"recordingMode": "INTERVAL","storage":
 ["SEQUENTIAL"],"targetIntervalSeconds": 60}, "recordParticipantReplicas":false} \
        "hlsConfiguration": {"targetSegmentDurationSeconds": 5}}' \
    --name stage1a
```

出力:

```
{
    "stage": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh",
        "autoParticipantRecordingConfiguration": {
            "mediaTypes": [
                "AUDIO_VIDEO"
            ],
            "storageConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:storage-
configuration/abcdABCDefgh",
            "thumbnailConfiguration": {
                "targetIntervalSeconds": 60,
                "storage": [
```

```
                    "SEQUENTIAL"
                ],
                "recordingMode": "INTERVAL"
            },
            "recordingReconnectWindowSeconds": 100,
            "hlsConfiguration": {
                "targetSegmentDurationSeconds": 5
            },
            "recordParticipantReplicas": false
        },
        "endpoints": {
            "events": "wss://global.events.live-video.net",
            "rtmp": "rtmp://9x0y8z7s6t5u.global-contribute-staging.live-video.net/
app/",
            "rtmps": "rtmps://9x0y8z7s6t5u.global-contribute-staging.live-
video.net:443/app/",
            "whip": "https://1a2b3c4d5e6f.global-bm.whip.live-video.net"
        },
        "name": "stage1a",
        "tags": {}
    }
}
```

詳細については、「Amazon IVS Low-Latency Streaming ユーザーガイド」の「Amazon IVS ストリームで複数ホストを有効にする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateStage」を参照してください。

## Amazon Kendra examples using AWS CLI

次のコード例は、Amazon Kendra で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### create-data-source

次のコード例は、create-data-source を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon Kendra データソースコネクタを作成するには

次の create-data-source は、Amazon Kendra データソースコネクタを作成して設定します。describe-data-source を使用してデータソースコネクタのステータスを表示し、ステータスが、データソースコネクタが完全に作成されなかったことを示す "FAILED" の場合は、エラーメッセージを確認することができます。

```
aws kendra create-data-source \
    --name "example data source 1" \
    --description "Example data source 1 for example index 1 contains the first set
 of example documents" \
    --tags '{"Key": "test resources", "Value": "kendra"}, {"Key": "test resources",
 "Value": "aws"}' \
    --role-arn "arn:aws:iam::my-account-id:role/
KendraRoleForS3TemplateConfigDataSource" \
    --index-id exampleindex1 \
    --language-code "es" \
    --schedule "0 0 18 ? * TUE,MON,WED,THU,FRI,SAT *" \
    --configuration '{"TemplateConfiguration": {"Template": file://
s3schemaconfig.json}}' \
    --type "TEMPLATE" \
    --custom-document-enrichment-configuration '{"PostExtractionHookConfiguration":
 {"LambdaArn": "arn:aws:iam::my-account-id:function/my-function-ocr-docs",
 "S3Bucket": "s3://amzn-s3-demo-bucket/scanned-image-text-example-docs"}, "RoleArn":
 "arn:aws:iam:my-account-id:role/KendraRoleForCDE"}' \
    --vpc-configuration '{"SecurityGroupIds": ["sg-1234567890abcdef0"], "SubnetIds":
 ["subnet-1c234","subnet-2b134"]}'
```

出力:

```
{
    "Id": "exampledatasource1"
```

```
}
```

詳細については、「Amazon Kendra デベロッパーガイド」の「Getting started with an Amazon Kendra index and data source connector」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDataSource」を参照してください。

### create-index

次のコード例は、create-index を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon Kendra インデックスを作成するには

次の create-index は、Amazon Kendra インデックスを作成して設定します。describe-index を使用してインデックスのステータスを表示し、ステータスが、インデックスが完全に作成されなかったことを示す "FAILED" の場合は、エラーメッセージを確認することができます。

```
aws kendra create-index \
    --name "example index 1" \
    --description "Example index 1 contains the first set of example documents" \
    --tags '{"Key": "test resources", "Value": "kendra"}, {"Key": "test resources",
 "Value": "aws"}' \
    --role-arn "arn:aws:iam::my-account-id:role/KendraRoleForExampleIndex" \
    --edition "DEVELOPER_EDITION" \
    --server-side-encryption-configuration '{"KmsKeyId": "my-kms-key-id"}' \
    --user-context-policy "USER_TOKEN" \
    --user-token-configurations '{"JsonTokenTypeConfiguration":
 {"GroupAttributeField": "groupNameField", "UserNameAttributeField":
 "userNameField"}}'
```

出力:

```
{
   "Id": index1
}
```

詳細については、「Amazon Kendra デベロッパーガイド」の「Getting started with an Amazon Kendra index and data source connector」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateIndex」を参照してください。

### describe-data-source

次のコード例は、describe-data-source を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon Kendra データソースコネクタに関する情報を取得するには

次の describe-data-source は、Amazon Kendra データソースコネクタに関する情報を取得します。データソースコネクタの設定を表示し、ステータスが、データソースコネクタが完全に作成されなかったことを示す "FAILED" の場合は、エラーメッセージを確認することができます。

```
aws kendra describe-data-source \
    --id exampledatasource1 \
    --index-id exampleindex1
```

出力:

```
{
    "Configuration": {
        "TemplateConfiguration": {
            "Template": {
                "connectionConfiguration": {
                    "repositoryEndpointMetadata": {
                        "BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
                    }
                },
                "repositoryConfigurations": {
                    "document":{
                        "fieldMappings": [
                            {
                                "indexFieldName":"_document_title",
                                "indexFieldType":"STRING",
                                "dataSourceFieldName": "title"
                            },
                            {
                                "indexFieldName":"_last_updated_at",
                                "indexFieldType":"DATE",
```

```
                                "dataSourceFieldName": "modified_date"
                            }
                        ]
                    }
                },
                "additionalProperties": {
                    "inclusionPatterns": [
                        "*.txt",
                        "*.doc",
                        "*.docx"
                    ],
                    "exclusionPatterns": [
                        "*.json"
                    ],
                    "inclusionPrefixes": [
                        "PublicExampleDocsFolder"
                    ],
                    "exclusionPrefixes": [
                        "PrivateDocsFolder/private"
                    ],
                    "aclConfigurationFilePath": "ExampleDocsFolder/AclConfig.json",
                    "metadataFilesPrefix": "metadata"
                },
                "syncMode": "FULL_CRAWL",
                "type" : "S3",
                "version": "1.0.0"
            }
        }
    },
    "CreatedAt": 2024-02-25T13:30:10+00:00,
    "CustomDocumentEnrichmentConfiguration": {
        "PostExtractionHookConfiguration": {
            "LambdaArn": "arn:aws:iam::my-account-id:function/my-function-ocr-docs",
            "S3Bucket": "s3://amzn-s3-demo-bucket/scanned-image-text-example-docs/
function"
        },
        "RoleArn": "arn:aws:iam:my-account-id:role/KendraRoleForCDE"
    }
    "Description": "Example data source 1 for example index 1 contains the first set
 of example documents",
    "Id": exampledatasource1,
    "IndexId": exampleindex1,
    "LanguageCode": "en",
    "Name": "example data source 1",
```

```
    "RoleArn": "arn:aws:iam::my-account-id:role/
KendraRoleForS3TemplateConfigDataSource",
    "Schedule": "0 0 18 ? * TUE,MON,WED,THU,FRI,SAT *",
    "Status": "ACTIVE",
    "Type": "TEMPLATE",
    "UpdatedAt": 1709163615,
    "VpcConfiguration": {
        "SecurityGroupIds": ["sg-1234567890abcdef0"],
        "SubnetIds": ["subnet-1c234","subnet-2b134"]
    }
}
```

詳細については、「Amazon Kendra デベロッパーガイド」の「Getting started with an Amazon Kendra index and data source connector」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDataSource」を参照してください。

### `describe-index`

次のコード例は、`describe-index` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon Kendra インデックスに関する情報を取得するには

次の `describe-index` は、Amazon Kendra インデックスに関する情報を取得します。インデックスの設定を表示し、ステータスが、インデックスが完全に作成されなかったことを示す "FAILED" の場合は、エラーメッセージを確認することができます。

```
aws kendra describe-index \
    --id exampleindex1
```

出力:

```
{
    "CapacityUnits": {
        "QueryCapacityUnits": 0,
        "StorageCapacityUnits": 0
    },
    "CreatedAt": 2024-02-25T12:30:10+00:00,
    "Description": "Example index 1 contains the first set of example documents",
```

```
    "DocumentMetadataConfigurations": [
        {
            "Name": "_document_title",
            "Relevance": {
                "Importance": 8
            },
            "Search": {
                "Displayable": true,
                "Facetable": false,
                "Searchable": true,
                "Sortable": false
            },
            "Type": "STRING_VALUE"
        },
        {
            "Name": "_document_body",
            "Relevance": {
                "Importance": 5
            },
            "Search": {
                "Displayable": true,
                "Facetable": false,
                "Searchable": true,
                "Sortable": false
            },
            "Type": "STRING_VALUE"
        },
        {
            "Name": "_last_updated_at",
            "Relevance": {
                "Importance": 6,
                "Duration": "2628000s",
                "Freshness": true
            },
            "Search": {
                "Displayable": true,
                "Facetable": false,
                "Searchable": true,
                "Sortable": true
            },
            "Type": "DATE_VALUE"
        },
        {
            "Name": "department_custom_field",
```

```
            "Relevance": {
                "Importance": 7,
                "ValueImportanceMap": {
                    "Human Resources" : 4,
                    "Marketing and Sales" : 2,
                    "Research and innvoation" : 3,
                    "Admin" : 1
                }
            },
            "Search": {
                "Displayable": true,
                "Facetable": true,
                "Searchable": true,
                "Sortable": true
            },
            "Type": "STRING_VALUE"
        }
    ],
    "Edition": "DEVELOPER_EDITION",
    "Id": "index1",
    "IndexStatistics": {
        "FaqStatistics": {
            "IndexedQuestionAnswersCount": 10
        },
        "TextDocumentStatistics": {
            "IndexedTextBytes": 1073741824,
            "IndexedTextDocumentsCount": 1200
        }
    },
    "Name": "example index 1",
    "RoleArn": "arn:aws:iam::my-account-id:role/KendraRoleForExampleIndex",
    "ServerSideEncryptionConfiguration": {
        "KmsKeyId": "my-kms-key-id"
    },
    "Status": "ACTIVE",
    "UpdatedAt": 1709163615,
    "UserContextPolicy": "USER_TOKEN",
    "UserTokenConfigurations": [
        {
            "JsonTokenTypeConfiguration": {
                "GroupAttributeField": "groupNameField",
                "UserNameAttributeField": "userNameField"
            }
        }
```

```
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Kendra デベロッパーガイド」の「Getting started with an Amazon Kendra index and data source connector」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeIndex」を参照してください。

### update-data-source

次のコード例は、update-data-source を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon Kendra データソースコネクタを更新するには

次の update-data-source は、Amazon Kendra データソースコネクタの設定を更新します。アクションが成功すると、出力は返されないか、HTTP ステータスコード 200 または AWS CLI リターンコード 0 が返されます。describe-data-source を使用して、データソースコネクタの設定とステータスを表示できます。

```
aws kendra update-data-source \
    --id exampledatasource1 \
    --index-id exampleindex1 \
    --name "new name for example data source 1" \
    --description "new description for example data source 1" \
    --role-arn arn:aws:iam::my-account-id:role/KendraNewRoleForExampleDataSource \
    --configuration '{"TemplateConfiguration": {"Template": file://
s3schemanewconfig.json}}' \
    --custom-document-enrichment-configuration '{"PostExtractionHookConfiguration":
 {"LambdaArn": "arn:aws:iam::my-account-id:function/my-function-ocr-docs",
 "S3Bucket": "s3://amzn-s3-demo-bucket/scanned-image-text-example-docs"}, "RoleArn":
 "arn:aws:iam:my-account-id:role/KendraNewRoleForCDE"}' \
    --language-code "es" \
    --schedule "0 0 18 ? * MON,WED,FRI *" \
    --vpc-configuration '{"SecurityGroupIds": ["sg-1234567890abcdef0"], "SubnetIds":
 ["subnet-1c234","subnet-2b134"]}'
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「Amazon Kendra デベロッパーガイド」の「Getting started with an Amazon Kendra index and data source connector」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDataSource」を参照してください。

### update-index

次のコード例は、update-index を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon Kendra インデックスを更新するには

次の update-index は、Amazon Kendra インデックスの設定を更新します。アクションが成功すると、出力は返されないか、HTTP ステータスコード 200 または AWS CLI リターンコード 0 が返されます。describe-index を使用して、インデックスの設定とステータスを表示できます。

```
aws kendra update-index \
    --id enterpriseindex1 \
    --name "new name for Enterprise Edition index 1" \
    --description "new description for Enterprise Edition index 1" \
    --role-arn arn:aws:iam::my-account-id:role/KendraNewRoleForEnterpriseIndex \
    --capacity-units '{"QueryCapacityUnits": 2, "StorageCapacityUnits": 1}' \
    --document-metadata-configuration-updates '{"Name": "_document_title",
 "Relevance": {"Importance": 6}}, {"Name": "_last_updated_at", "Relevance":
 {"Importance": 8}}' \
    --user-context-policy "USER_TOKEN" \
    --user-token-configurations '{"JsonTokenTypeConfiguration":
 {"GroupAttributeField": "groupNameField", "UserNameAttributeField":
 "userNameField"}}'
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「Amazon Kendra デベロッパーガイド」の「Getting started with an Amazon Kendra index and data source connector」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateIndex」を参照してください。

# AWS CLI を使用する Kinesis の例

次のコード例は、Kinesis で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### `add-tags-to-stream`

次のコード例は、`add-tags-to-stream` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データストリームにタグを追加するには

次の `add-tags-to-stream` の例では、キー `samplekey` と値 `example` を持つタグを指定されたストリームに割り当てます。

```
aws kinesis add-tags-to-stream \
    --stream-name samplestream \
    --tags samplekey=example
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「Amazon Kinesis Data Streams Developer Guide」の「Tagging Your Streams」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddTagsToStream」を参照してください。

### create-stream

次のコード例は、create-stream を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データストリームを作成するには

次の create-stream の例は、3 つのシャードを含む samplestream という名前のデータストリームを作成します。

```
aws kinesis create-stream \
    --stream-name samplestream \
    --shard-count 3
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「Amazon Kinesis Data Streams ディベロッパーガイド」の「API を使用したストリームの作成」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateStream」を参照してください。

### decrease-stream-retention-period

次のコード例は、decrease-stream-retention-period を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データストリームの保持期間を短縮するには

次の decrease-stream-retention-period の例では、samplestream という名前のストリームの保持期間 (データレコードがストリームに追加された後、アクセス可能な期間) を 48 時間に短縮します。

```
aws kinesis decrease-stream-retention-period \
    --stream-name samplestream \
    --retention-period-hours 48
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイド」の「データ保持期間の変更」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DecreaseStreamRetentionPeriod」を参照してください。

### delete-stream

次のコード例は、delete-stream を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データストリームを削除するには

次の delete-stream の例は、指定されたデータストリームを削除します。

```
aws kinesis delete-stream \
    --stream-name samplestream
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「Amazon Kinesis Data Streams ディベロッパーガイド」の「ストリームを削除する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteStream」を参照してください。

### deregister-stream-consumer

次のコード例は、deregister-stream-consumer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データストリームコンシューマーの登録を解除するには

次の deregister-stream-consumer 例では、指定されたコンシューマーを指定されたデータストリームから登録解除します。

```
aws kinesis deregister-stream-consumer \
    --stream-arn arn:aws:kinesis:us-west-2:123456789012:stream/samplestream \
    --consumer-name KinesisConsumerApplication
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Kinesis Data Streams Developer Guide」の「Developing Consumers with Enhanced Fan-Out Using the Kinesis Data Streams API」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeregisterStreamConsumer」を参照してください。

### `describe-limits`

次のコード例は、`describe-limits` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

シャード制限の説明を表示には

次の `describe-limits` の例では、現在の AWS アカウントのシャード制限と使用状況を表示します。

```
aws kinesis describe-limits
```

出力:

```
{
    "ShardLimit": 500,
    "OpenShardCount": 29
}
```

詳細については、「Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイド」の「ストリームをリシャーディングする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeLimits」を参照してください。

### `describe-stream-consumer`

次のコード例は、`describe-stream-consumer` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データストリームコンシューマーの説明を表示するには

次の describe-stream-consumer の例では、指定されたデータストリームに登録された、指定されたコンシューマーの説明を返します。

```
aws kinesis describe-stream-consumer \
    --stream-arn arn:aws:kinesis:us-west-2:012345678912:stream/samplestream \
    --consumer-name KinesisConsumerApplication
```

出力:

```
{
    "ConsumerDescription": {
        "ConsumerName": "KinesisConsumerApplication",
        "ConsumerARN": "arn:aws:kinesis:us-west-2:123456789012:stream/samplestream/
consumer/KinesisConsumerApplication:1572383852",
        "ConsumerStatus": "ACTIVE",
        "ConsumerCreationTimestamp": 1572383852.0,
        "StreamARN": "arn:aws:kinesis:us-west-2:123456789012:stream/samplestream"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイド」の「Reading Data from Amazon Kinesis Data Streams」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeStreamConsumer」を参照してください。

### describe-stream-summary

次のコード例は、describe-stream-summary を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データストリームの概要説明を表示するには

次の describe-stream-summary の例では、指定されたデータストリームの概要説明 (シャードリストなし) を提供します。

```
aws kinesis describe-stream-summary \
    --stream-name samplestream
```

出力:

```
{
    "StreamDescriptionSummary": {
        "StreamName": "samplestream",
        "StreamARN": "arn:aws:kinesis:us-west-2:123456789012:stream/samplestream",
        "StreamStatus": "ACTIVE",
        "RetentionPeriodHours": 48,
        "StreamCreationTimestamp": 1572297168.0,
        "EnhancedMonitoring": [
            {
                "ShardLevelMetrics": []
            }
        ],
        "EncryptionType": "NONE",
        "OpenShardCount": 3,
        "ConsumerCount": 0
    }
}
```

詳細については、「Amazon Kinesis Data Streams ディベロッパーガイド」の「ストリームの作成と管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeStreamSummary」を参照してください。

### describe-stream

次のコード例は、describe-stream を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データストリームを記述するには

次の describe-stream の例は、指定されたデータストリームの詳細を返します。

```
aws kinesis describe-stream \
    --stream-name samplestream
```

出力:

```
{
    "StreamDescription": {
        "Shards": [
```

```
            {
                "ShardId": "shardId-000000000000",
                "HashKeyRange": {
                    "StartingHashKey": "0",
                    "EndingHashKey": "113427455640312821154458202477256070484"
                },
                "SequenceNumberRange": {
                    "StartingSequenceNumber":
"496008716829570364423650249261910734372510605801286533l4"
                }
            },
            {
                "ShardId": "shardId-000000000001",
                "HashKeyRange": {
                    "StartingHashKey": "113427455640312821154458202477256070485",
                    "EndingHashKey": "226854911280625642308916404954512140969"
                },
                "SequenceNumberRange": {
                    "StartingSequenceNumber":
"496008716829793371875635555493326091555237089416346337l6"
                }
            },
            {
                "ShardId": "shardId-000000000002",
                "HashKeyRange": {
                    "StartingHashKey": "226854911280625642308916404954512140970",
                    "EndingHashKey": "340282366920938463463374607431768211455"
                },
                "SequenceNumberRange": {
                    "StartingSequenceNumber":
"496008716830016379327620861724741448737963573031406141l8"
                }
            }
        ],
        "StreamARN": "arn:aws:kinesis:us-west-2:123456789012:stream/samplestream",
        "StreamName": "samplestream",
        "StreamStatus": "ACTIVE",
        "RetentionPeriodHours": 24,
        "EnhancedMonitoring": [
            {
                "ShardLevelMetrics": []
            }
        ],
        "EncryptionType": "NONE",
```

```
        "KeyId": null,
        "StreamCreationTimestamp": 1572297168.0
    }
}
```

詳細については、「Amazon Kinesis Data Streams ディベロッパーガイド」の「ストリームの作成と管理」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeStream」を参照してください。

### `disable-enhanced-monitoring`

次のコード例は、`disable-enhanced-monitoring` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

シャードレベルメトリクスの拡張モニタリングを無効にするには

次の `disable-enhanced-monitoring` の例では、シャードレベルメトリクスの拡張 Kinesis データストリームモニタリングを無効にします。

```
aws kinesis disable-enhanced-monitoring \
    --stream-name samplestream --shard-level-metrics ALL
```

出力:

```
{
    "StreamName": "samplestream",
    "CurrentShardLevelMetrics": [
        "IncomingBytes",
        "OutgoingRecords",
        "IteratorAgeMilliseconds",
        "IncomingRecords",
        "ReadProvisionedThroughputExceeded",
        "WriteProvisionedThroughputExceeded",
        "OutgoingBytes"
    ],
    "DesiredShardLevelMetrics": []
}
```

詳細については、「Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイド」の「Monitoring Streams in Amazon Kinesis Data Streams」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisableEnhancedMonitoring」を参照してください。

### `enable-enhanced-monitoring`

次のコード例は、`enable-enhanced-monitoring` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

シャードレベルメトリクスの拡張モニタリングを有効にするには

次の `enable-enhanced-monitoring` の例では、シャードレベルメトリクスの拡張 Kinesis データストリームモニタリングを有効にします。

```
aws kinesis enable-enhanced-monitoring \
    --stream-name samplestream \
    --shard-level-metrics ALL
```

出力:

```
{
    "StreamName": "samplestream",
    "CurrentShardLevelMetrics": [],
    "DesiredShardLevelMetrics": [
        "IncomingBytes",
        "OutgoingRecords",
        "IteratorAgeMilliseconds",
        "IncomingRecords",
        "ReadProvisionedThroughputExceeded",
        "WriteProvisionedThroughputExceeded",
        "OutgoingBytes"
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイド」の「Monitoring Streams in Amazon Kinesis Data Streams」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EnableEnhancedMonitoring」を参照してください。

### get-records

次のコード例は、get-records を使用する方法を示しています。

AWS CLI

シャードからレコードを取得するには

次の get-records の例は、指定されたシャードイテレーターを使用して Kinesis データストリームのシャードからデータレコードを取得します。

```
aws kinesis get-records \
    --shard-iterator AAAAAAAAAAF7/0mWD7IuHj1yGv/
TKuNgx2ukD5xipCY4cy4gU96orWwZwcSXh3K9tAmGYeOZyLZrvzzeOFVf9iN99hUPw/w/
b0YWYeehfNvnf1DYt5XpDJghLKr3DzgznkTmMymDP3R+3wRKeuEw6/kdxY2yKJH0veaiekaVc4N2VwK/
GvaGP2Hh9Fg7N++q0Adg6fIDQPt4p8RpavDbk+A4sL9SWGE1
```

出力:

```
{
    "Records": [],
    "MillisBehindLatest": 80742000
}
```

詳細については、「Amazon Kinesis Data Streams ディベロッパーガイド」の「AWS SDK for Java を使用した共有スループットでのカスタムコンシューマーの開発」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRecords」を参照してください。

### get-shard-iterator

次のコード例は、get-shard-iterator を使用する方法を示しています。

AWS CLI

シャードイテレータを取得するには

次の get-shard-iterator の例では、AT_SEQUENCE_NUMBER シャードイテレータタイプを使用してシャードイテレータを生成し、指定されたシーケンス番号で示される位置からデータレコードの読み取りを正確に開始します。

```
aws kinesis get-shard-iterator \
    --stream-name samplestream \
    --shard-id shardId-000000000001 \
    --shard-iterator-type LATEST
```

出力:

```
{
    "ShardIterator": "AAAAAAAAAAFEvJjIYI+3jw/4aqgH9FifJ+n48XWTh/
IFIsbILP6o5eDueD39NXNBfpZ10WL5K6ADXk8w+5H+Qhd9cFA9k268CPXCz/kebq1TGYI7Vy
+lUkA9BuN3xvATxMBGxRY3zYK05gqgvaIRn94O8SqeEqwhigwZxNWxID3Ej7YYYcxQi8Q/fIrCjGAy/
n2r5Z9G864YpWDfN9upNNQAR/iiOWKs"
}
```

詳細については、「Amazon Kinesis Data Streams ディベロッパーガイド」の「AWS SDK for Java を使用した共有スループットでのカスタムコンシューマーの開発」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetShardIterator」を参照してください。

### increase-stream-retention-period

次のコード例は、increase-stream-retention-period を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データストリームの保持期間を延長するには

次の increase-stream-retention-period の例では、指定されたストリームの保持期間 (データレコードがストリームに追加された後、アクセス可能な期間) を 168 時間に延長します。

```
aws kinesis increase-stream-retention-period \
    --stream-name samplestream \
    --retention-period-hours 168
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイド」の「データ保持期間の変更」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「IncreaseStreamRetentionPeriod」を参照してください。

### list-shards

次のコード例は、list-shards を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データストリーム内のシャードを一覧表示するには

次の list-shards の例では、指定されたストリーム内のシャードのうち、ID が指定された exclusive-start-shard-id (shardId-000000000000) 以降のものをすべて一覧表示します。

```
aws kinesis list-shards \
    --stream-name samplestream \
    --exclusive-start-shard-id shardId-000000000000
```

出力:

```
{
    "Shards": [
        {
            "ShardId": "shardId-000000000001",
            "HashKeyRange": {
                "StartingHashKey": "113427455640312821154458202477256070485",
                "EndingHashKey": "226854911280625642308916404954512140969"
            },
            "SequenceNumberRange": {
                "StartingSequenceNumber":
 "496008716829793371875635555493326091555237089416346337 46"
            }
        },
        {
            "ShardId": "shardId-000000000002",
            "HashKeyRange": {
                "StartingHashKey": "226854911280625642308916404954512140970",
                "EndingHashKey": "340282366920938463463374607431768211455"
            },
            "SequenceNumberRange": {
                "StartingSequenceNumber":
 "496008716830016379327620861724741448737963573031406141 78"
            }
        }
```

```
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイド」の「シャードの一覧表示」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListShards」を参照してください。

### `list-streams`

次のコード例は、`list-streams` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データストリームを一覧表示するには

次の `list-streams` の例は、現在のアカウントとリージョンのすべてのアクティブなデータストリームを一覧表示します。

```
aws kinesis list-streams
```

出力:

```
{
    "StreamNames": [
        "samplestream",
        "samplestream1"
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Kinesis Data Streams ディベロッパーガイド」の「ストリームのリスト」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListStreams」を参照してください。

### `list-tags-for-stream`

次のコード例は、`list-tags-for-stream` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データストリームのタグを一覧表示するには

次の list-tags-for-stream の例では、指定されたデータストリームにアタッチされたタグを一覧表示します。

```
aws kinesis list-tags-for-stream \
    --stream-name samplestream
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "samplekey",
            "Value": "example"
        }
    ],
    "HasMoreTags": false
}
```

詳細については、「Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイド」の「ストリームのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForStream」を参照してください。

### merge-shards

次のコード例は、merge-shards を使用する方法を示しています。

AWS CLI

シャードをマージするには

次の merge-shards の例では、指定されたデータストリーム内の 2 つの隣接するシャード (ID が shardId-000000000000 と shardId-000000000001) をマージし、1 つのシャードに結合します。

```
aws kinesis merge-shards \
```

```
    --stream-name samplestream \
    --shard-to-merge shardId-000000000000 \
    --adjacent-shard-to-merge shardId-000000000001
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイド」の「2 つのシャードを結合する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「MergeShards」を参照してください。

### put-record

次のコード例は、put-record を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データストリームにデータレコードを書き込むには

次の put-record の例は、指定されたパーティションキーを使用して、指定されたデータストリームに単一のデータレコードを書き込みます。

```
aws kinesis put-record \
    --stream-name samplestream \
    --data sampledatarecord \
    --partition-key samplepartitionkey
```

出力:

```
{
    "ShardId": "shardId-000000000009",
    "SequenceNumber": "49600902273357540915989931256901506243878407835297513618",
    "EncryptionType": "KMS"
}
```

詳細については、「Amazon Kinesis Data Streams ディベロッパーガイド」の「Amazon Kinesis Data Streams API と AWS SDK for Java を使用したプロデューサーの開発」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PutRecord」を参照してください。

### put-records

次のコード例は、put-records を使用する方法を示しています。

AWS CLI

複数のレコードをデータストリームに書き込むには

次の put-records の例では、指定されたパーティションキーを使用してデータレコードを書き込み、1 回の呼び出しで別のパーティションキーを使用して別のデータレコードを書き込みます。

```
aws kinesis put-records \
    --stream-name samplestream \
    --
records Data=blob1,PartitionKey=partitionkey1 Data=blob2,PartitionKey=partitionkey2
```

出力:

```
{
    "FailedRecordCount": 0,
    "Records": [
        {
            "SequenceNumber":
 "49600883331171471519674795588238531498465399900093808706",
            "ShardId": "shardId-000000000004"
        },
        {
            "SequenceNumber":
 "49600902273357540915989931256902715169698037101720764562",
            "ShardId": "shardId-000000000009"
        }
    ],
    "EncryptionType": "KMS"
}
```

詳細については、「Amazon Kinesis Data Streams ディベロッパーガイド」の「Amazon Kinesis Data Streams API と AWS SDK for Java を使用したプロデューサーの開発」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutRecords」を参照してください。

### register-stream-consumer

次のコード例は、register-stream-consumer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データストリームコンシューマーを登録するには

次の register-stream-consumer の例では、KinesisConsumerApplication というコンシューマーを指定されたデータストリームに登録します。

```
aws kinesis register-stream-consumer \
    --stream-arn arn:aws:kinesis:us-west-2:012345678912:stream/samplestream \
    --consumer-name KinesisConsumerApplication
```

出力:

```
{
    "Consumer": {
        "ConsumerName": "KinesisConsumerApplication",
        "ConsumerARN": "arn:aws:kinesis:us-west-2: 123456789012:stream/samplestream/
consumer/KinesisConsumerApplication:1572383852",
        "ConsumerStatus": "CREATING",
        "ConsumerCreationTimestamp": 1572383852.0
    }
}
```

詳細については、「Amazon Kinesis Data Streams ディベロッパーガイド」の「Kinesis Data Streams API を使用して拡張ファンアウトコンシューマーを開発する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI API リファレンス」の「RegisterStreamConsumer」を参照してください。

### remove-tags-from-stream

次のコード例は、remove-tags-from-stream を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データストリームからタグを削除するには

次の remove-tags-from-stream の例では、指定されたキーを持つタグを指定されたデータストリームから削除します。

```
aws kinesis remove-tags-from-stream \
    --stream-name samplestream \
    --tag-keys samplekey
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイド」の「ストリームのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemoveTagsFromStream」を参照してください。

### split-shard

次のコード例は、split-shard を使用する方法を示しています。

AWS CLI

シャードを分割するには

次の split-shard の例では、新しい開始ハッシュキー 10 を使用して、指定されたシャードを 2 つの新しいシャードに分割します。

```
aws kinesis split-shard \
    --stream-name samplestream \
    --shard-to-split shardId-000000000000 \
    --new-starting-hash-key 10
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイド」の「シャードの分割」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SplitShard」を参照してください。

### start-stream-encryption

次のコード例は、start-stream-encryption を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データストリームの暗号化を有効にするには

次の start-stream-encryption の例では、指定された AWS KMS キーを使用して、指定されたストリームのサーバー側の暗号化を有効にします。

```
aws kinesis start-stream-encryption \
    --encryption-type KMS \
    --key-id arn:aws:kms:us-west-2:012345678912:key/a3c4a7cd-728b-45dd-b334-4d3eb496e452 \
    --stream-name samplestream
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「Amazon Kinesis Data Streams Developer Guide」の「Amazon Kinesis Data Streams のデータ保護」をご参照ください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartStreamEncryption」を参照してください。

### stop-stream-encryption

次のコード例は、stop-stream-encryption を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データストリームの暗号化を無効にするには

次の stop-stream-encryption の例では、指定された AWS KMS キーを使用して、指定されたストリームのサーバー側の暗号化を無効にします。

```
aws kinesis start-stream-encryption \
    --encryption-type KMS \
    --key-id arn:aws:kms:us-west-2:012345678912:key/a3c4a7cd-728b-45dd-b334-4d3eb496e452 \
    --stream-name samplestream
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「Amazon Kinesis Data Streams Developer Guide」の「Amazon Kinesis Data Streams のデータ保護」をご参照ください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopStreamEncryption」を参照してください。

### update-shard-count

次のコード例は、update-shard-count を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データストリームのシャード数を更新するには

次の update-shard-count の例では、指定されたデータストリームのシャード数を 6 に更新します。この例では、同じサイズのシャードが作成される均一なスケーリングを使用します。

```
aws kinesis update-shard-count \
    --stream-name samplestream \
    --scaling-type UNIFORM_SCALING \
    --target-shard-count 6
```

出力:

```
{
    "StreamName": "samplestream",
    "CurrentShardCount": 3,
    "TargetShardCount": 6
}
```

詳細については、「Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイド」の「ストリームをリシャーディングする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateShardCount」を参照してください。

## AWS KMS examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS KMS で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### cancel-key-deletion

次のコード例は、cancel-key-deletion を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタマーマネージド KMS キーのスケジュールされた削除をキャンセルするには

次の cancel-key-deletion の例では、カスタマーマネージド KMS キーのスケジュールされた削除をキャンセルします。

```
aws kms cancel-key-deletion \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

出力:

```
{
    "KeyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
```

cancel-key-deletion コマンドが成功すると、スケジュールされた削除はキャンセルされます。ただし、KMS キーのキー状態は Disabled であるため、暗号化オペレーションで KMS キーを使用することはできません。機能を復元するには、enable-key コマンドを使用します。

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「キーの削除のスケジュールとキャンセル」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelKeyDeletion」を参照してください。

### connect-custom-key-store

次のコード例は、connect-custom-key-store を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムキーストアを接続するには

次の connect-custom-key-store の例では、指定されたカスタムキーストアを再接続します。このようなコマンドを使用すると、カスタムキーストアを初めて接続したり、切断されたキーストアを再接続したりできます。

このコマンドは、AWS CloudHSM キーストアまたは外部キーストアの接続に使用できます。

```
aws kms connect-custom-key-store \
    --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0
```

このコマンドは出力を返しません。コマンドが有効であることを確認するには、describe-custom-key-stores コマンドを使用します。

AWS CloudHSM キーストアの接続については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「Connecting and disconnecting an AWS CloudHSM key store」を参照してください。

外部キーストアの接続については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「外部キーストアの接続と切断」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ConnectCustomKeyStore」を参照してください。

### create-alias

次のコード例は、create-alias を使用する方法を示しています。

AWS CLI

KMS キーのエイリアスを作成するには

次の create-alias コマンドは、キー ID 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab で識別される KMS キーの example-alias という名前のエイリアスを作成します。

エイリアス名は alias/ で始める必要があります。alias/aws で始まるエイリアス名は使用しないでください。これらは AWS 用に予約されています。

```
aws kms create-alias \
    --alias-name alias/example-alias \
    --target-key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

このコマンドは出力を返しません。新しいエイリアスを確認するには、list-aliases コマンドを使用します。

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「エイリアスの使用」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateAlias」を参照してください。

### create-custom-key-store

次のコード例は、create-custom-key-store を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: AWS CloudHSM キーストアを作成するには

次の create-custom-key-store の例では、必須パラメータを使用して、AWS CloudHSM クラスターによってサポートされる AWS CloudHSM キーストアを作成します。また、custom-key-store-type``parameter with the default value: ``AWS_CLOUDHSM を追加することもできます

AWS CLI で trust-anchor-certificate コマンドのファイル入力を指定するには、file:// プレフィックスが必要です。

```
aws kms create-custom-key-store \
    --custom-key-store-name ExampleCloudHSMKeyStore \
    --cloud-hsm-cluster-id cluster-1a23b4cdefg \
    --key-store-password kmsPswd \
    --trust-anchor-certificate file://customerCA.crt
```

出力:

```
{
    "CustomKeyStoreId": cks-1234567890abcdef0
}
```

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「Creating an AWS CloudHSM key store」を参照してください。

例 2: パブリックエンドポイント接続を使用する外部キーストアを作成するには

次の `create-custom-key-store` の例では、インターネット経由で AWS KMS と通信する外部キーストア (XKS) を作成します。

この例では、`XksProxyUriPath` はオプションのプレフィックス `example-prefix` を使用します。

注: AWS CLI バージョン 1.0 を使用している場合は、次のコマンドを実行してから HTTP または HTTPS 値を持つパラメータ (XksProxyUriEndpoint パラメータなど) を指定します。

```
aws configure set cli_follow_urlparam false
```

そうしないと、AWS CLI バージョン 1.0 が、パラメータ値をその URI アドレスにある内容に置き換えることになります。

```
aws kms create-custom-key-store \
    --custom-key-store-name ExamplePublicEndpointXKS \
    --custom-key-store-type EXTERNAL_KEY_STORE \
    --xks-proxy-connectivity PUBLIC_ENDPOINT \
    --xks-proxy-uri-endpoint "https://myproxy.xks.example.com" \
    --xks-proxy-uri-path "/example-prefix/kms/xks/v1" \
    --xks-proxy-authentication-credential "AccessKeyId=ABCDE12345670EXAMPLE,
 RawSecretAccessKey=DXjSUawnel2fr6SKC7G25CNxTyWKE5PF9XX6H/u9pSo="
```

出力:

```
{
    "CustomKeyStoreId": cks-2234567890abcdef0
}
```

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「外部キーストアの作成」を参照してください。

例 3: VPC エンドポイントサービス接続を使用する外部キーストアを作成するには

次の `create-custom-key-store` の例では、Amazon VPC エンドポイントサービスを使用して AWS KMS と通信する外部キーストア (XKS) を作成します。

注: AWS CLI バージョン 1.0 を使用している場合は、次のコマンドを実行してから HTTP または HTTPS 値を持つパラメータ (XksProxyUriEndpoint パラメータなど) を指定します。

```
aws configure set cli_follow_urlparam false
```

そうしないと、AWS CLI バージョン 1.0 が、パラメータ値をその URI アドレスにある内容に置き換えることになります。

```
aws kms create-custom-key-store \
    --custom-key-store-name ExampleVPCEndpointXKS \
    --custom-key-store-type EXTERNAL_KEY_STORE \
    --xks-proxy-connectivity VPC_ENDPOINT_SERVICE \
    --xks-proxy-uri-endpoint "https://myproxy-private.xks.example.com" \
    --xks-proxy-uri-path "/kms/xks/v1" \
    --xks-proxy-vpc-endpoint-service-name "com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-svc-example1" \
    --xks-proxy-authentication-credential "AccessKeyId=ABCDE12345670EXAMPLE,
 RawSecretAccessKey=DXjSUawnel2fr6SKC7G25CNxTyWKE5PF9XX6H/u9pSo="
```

出力:

```
{
    "CustomKeyStoreId": cks-3234567890abcdef0
}
```

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「外部キーストアの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateCustomKeyStore」を参照してください。

### create-grant

次のコード例は、create-grant を使用する方法を示しています。

AWS CLI

権限を作成するには

次の create-grant の例は、exampleUser ユーザーが 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab の KMS キーで decrypt コマンドを使

用する権限を作成します。廃止するプリンシパルは adminRole ロールです。この権限は EncryptionContextSubset 権限の制約を使用して "Department": "IT" キー値ペアを含む decrypt リクエストでの暗号化のみを許可します。

```
aws kms create-grant \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --grantee-principal arn:aws:iam::123456789012:user/exampleUser \
    --operations Decrypt \
    --constraints EncryptionContextSubset={Department=IT} \
    --retiring-principal arn:aws:iam::123456789012:role/adminRole
```

出力:

```
{
    "GrantId": "1a2b3c4d2f5e69f440bae30eaec9570bb1fb7358824f9ddfa1aa5a0dab1a59b2",
    "GrantToken": "<grant token here>"
}
```

権限に関する詳細情報を表示するには、list-grants コマンドを使用します。

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「AWS KMS でのグラント」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateGrant」を参照してください。

### create-key

次のコード例は、create-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: AWS KMS でカスタマーマネージドキーを作成するには

次の create-key の例は、対称暗号化 KMS キーを作成します。

基本的な KMS キー (対称暗号化キー) を作成するには、パラメータを指定する必要はありません。対称暗号化キーは、これらのパラメータのデフォルト値によって作成されます。

このコマンドはキーポリシーを指定しないため、KMS キーにはプログラムで作成された KMS キーのデフォルトキーポリシーが適用されます。キーポリシーを表示するには、get-key-

policy コマンドを使用します。キーポリシーを変更するには、put-key-policy コマンドを使用します。

```
aws kms create-key
```

この create-key コマンドは、新しい KMS キーのキー ID と ARN を含むキーメタデータを返します。これらの値を使用して、他の AWS KMS オペレーションで KMS キーを識別できます。出力にはタグは含まれません。KMS キーのタグを表示するには、list-resource-tags command を使用します。

出力:

```
{
    "KeyMetadata": {
        "AWSAccountId": "111122223333",
        "Arn": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "CreationDate": "2017-07-05T14:04:55-07:00",
        "CurrentKeyMaterialId":
 "0b7fd7ddbac6eef27907413567cad8c810e2883dc8a7534067a82ee1142fc1e6",
        "CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
        "Description": "",
        "Enabled": true,
        "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "KeyManager": "CUSTOMER",
        "KeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
        "KeyState": "Enabled",
        "KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
        "MultiRegion": false,
        "Origin": "AWS_KMS"
        "EncryptionAlgorithms": [
            "SYMMETRIC_DEFAULT"
        ]
    }
}
```

注: この create-key コマンドではエイリアスを指定できません。新しい KMS キーのエイリアスを作成するには、create-alias コマンドを使用してください。

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「キーの作成」を参照してください。

例 2: 暗号化と復号用の非対称 RSA KMS キーを作成するには

次の create-key の例は、暗号化と復号用の非対称 RSA キーペアを含む KMS キーを作成します。キーの作成後は、キー仕様とキーの使用方法を変更することはできません。

```
aws kms create-key \
   --key-spec RSA_4096 \
   --key-usage ENCRYPT_DECRYPT
```

出力:

```
{
    "KeyMetadata": {
        "Arn": "arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "AWSAccountId": "111122223333",
        "CreationDate": "2021-04-05T14:04:55-07:00",
        "CustomerMasterKeySpec": "RSA_4096",
        "Description": "",
        "Enabled": true,
        "EncryptionAlgorithms": [
            "RSAES_OAEP_SHA_1",
            "RSAES_OAEP_SHA_256"
        ],
        "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "KeyManager": "CUSTOMER",
        "KeySpec": "RSA_4096",
        "KeyState": "Enabled",
        "KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
        "MultiRegion": false,
        "Origin": "AWS_KMS"
    }
}
```

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「AWS KMS の非対称キー」を参照してください。

例 3: 署名と検証用に非対称楕円曲線 KMS キーを作成するには

署名と検証用に非対称楕円曲線 (ECC) キーペアを持つ非対称 KMS キーを作成します。SIGN_VERIFY は ECC KMS キーの唯一の有効な値ですが、--key-usage パラメータは必須です。キーの作成後は、キー仕様とキーの使用方法を変更することはできません。

```
aws kms create-key \
    --key-spec ECC_NIST_P521 \
    --key-usage SIGN_VERIFY
```

出力:

```
{
    "KeyMetadata": {
        "Arn": "arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "AWSAccountId": "111122223333",
        "CreationDate": "2019-12-02T07:48:55-07:00",
        "CustomerMasterKeySpec": "ECC_NIST_P521",
        "Description": "",
        "Enabled": true,
        "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "KeyManager": "CUSTOMER",
        "KeySpec": "ECC_NIST_P521",
        "KeyState": "Enabled",
        "KeyUsage": "SIGN_VERIFY",
        "MultiRegion": false,
        "Origin": "AWS_KMS",
        "SigningAlgorithms": [
            "ECDSA_SHA_512"
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「AWS KMS の非対称キー」を参照してください。

例 4: 署名と検証用に非対称 ML-DSA KMS キーを作成するには

この例では、署名と検証用の Module-Lattice Digital Signature Algorithm (ML-DSA) キーを作成します。SIGN_VERIFY は ML-DSA キーの唯一の有効な値ですが、key-usage パラメータは必須です。

```
aws kms create-key \
    --key-spec ML_DSA_65 \
    --key-usage SIGN_VERIFY
```

出力:

```
{
    "KeyMetadata": {
        "Arn": "arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "AWSAccountId": "111122223333",
        "CreationDate": "2019-12-02T07:48:55-07:00",
        "Description": "",
        "Enabled": true,
        "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "KeyManager": "CUSTOMER",
        "KeySpec": "ML_DSA_65",
        "KeyState": "Enabled",
        "KeyUsage": "SIGN_VERIFY",
        "MultiRegion": false,
        "Origin": "AWS_KMS",
        "SigningAlgorithms": [
            "ML_DSA_SHAKE_256"
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「AWS KMS の非対称キー」を参照してください。

例 5: HMAC KMS キーを作成するには

次の create-key の例は、384-bit HMAC KMS キーを作成します。--key-usage パラメータの値 GENERATE_VERIFY_MAC は HMAC KMS キーの唯一の有効な値ですが、この値は必須です。

```
aws kms create-key \
    --key-spec HMAC_384 \
    --key-usage GENERATE_VERIFY_MAC
```

出力:

```
{
    "KeyMetadata": {
        "Arn": "arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "AWSAccountId": "111122223333",
        "CreationDate": "2022-04-05T14:04:55-07:00",
        "CustomerMasterKeySpec": "HMAC_384",
```

```
        "Description": "",
        "Enabled": true,
        "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "KeyManager": "CUSTOMER",
        "KeySpec": "HMAC_384",
        "KeyState": "Enabled",
        "KeyUsage": "GENERATE_VERIFY_MAC",
        "MacAlgorithms": [
            "HMAC_SHA_384"
        ],
        "MultiRegion": false,
        "Origin": "AWS_KMS"
    }
}
```

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「AWS KMS での HMAC キー」を参照してください。

例 6: マルチリージョンのプライマリ KMS キーを作成するには

次の `create-key` の例は、マルチリージョンのプライマリ対称暗号化キーを作成します。すべてのパラメータのデフォルト値によって対称暗号化キーが作成されるため、この KMS キーに必要なのは `--multi-region` パラメータだけです。AWS CLI で Boolean パラメータが true であることを示すには、パラメータ名を指定します。

```
aws kms create-key \
    --multi-region
```

出力:

```
{
    "KeyMetadata": {
        "Arn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef12345678990ab",
        "AWSAccountId": "111122223333",
        "CreationDate": "2021-09-02T016:15:21-09:00",
        "CurrentKeyMaterialId":
 "0b7fd7ddbac6eef27907413567cad8c810e2883dc8a7534067a82ee1142fc1e6",
        "CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
        "Description": "",
        "Enabled": true,
        "EncryptionAlgorithms": [
```

```
            "SYMMETRIC_DEFAULT"
        ],
        "KeyId": "mrk-1234abcd12ab34cd56ef12345678990ab",
        "KeyManager": "CUSTOMER",
        "KeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
        "KeyState": "Enabled",
        "KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
        "MultiRegion": true,
        "MultiRegionConfiguration": {
            "MultiRegionKeyType": "PRIMARY",
            "PrimaryKey": {
                "Arn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef12345678990ab",
                "Region": "us-west-2"
            },
            "ReplicaKeys": []
        },
        "Origin": "AWS_KMS"
    }
}
```

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「AWS KMS の非対称キー」を参照してください。

例 7: インポートされたキーマテリアルの KMS キーを作成するには

次の create-key の例は、キーマテリアルなしで KMS キーを作成します。操作が完了すると、独自のキーマテリアルを KMS キーにインポートできます。この KMS キーを作成するには、--origin パラメータを EXTERNAL に設定します。

```
aws kms create-key \
    --origin EXTERNAL
```

出力:

```
{
     "KeyMetadata": {
         "Arn": "arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
         "AWSAccountId": "111122223333",
         "CreationDate": "2019-12-02T07:48:55-07:00",
         "CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
```

```
        "Description": "",
        "Enabled": false,
        "EncryptionAlgorithms": [
            "SYMMETRIC_DEFAULT"
        ],
        "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "KeyManager": "CUSTOMER",
        "KeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
        "KeyState": "PendingImport",
        "KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
        "MultiRegion": false,
        "Origin": "EXTERNAL"
    }
}
```

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「AWS KMS キーのキーマテリアルのインポート」を参照してください。

例 6: AWS CloudHSM キーストアに KMS キーを作成するには

次の `create-key` の例は、指定された AWS CloudHSM キーストアに KMS キーを作成します。この操作は、KMS キーとそのメタデータを AWS KMS に作成し、カスタムキーストアに関連付けられた AWS CloudHSM クラスターにキーマテリアルを作成します。`--custom-key-store-id` および `--origin` パラメータが必要です。

```
aws kms create-key \
    --origin AWS_CLOUDHSM \
    --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0
```

出力:

```
{
    "KeyMetadata": {
        "Arn": "arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "AWSAccountId": "111122223333",
        "CloudHsmClusterId": "cluster-1a23b4cdefg",
        "CreationDate": "2019-12-02T07:48:55-07:00",
        "CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
        "CustomKeyStoreId": "cks-1234567890abcdef0",
        "Description": "",
        "Enabled": true,
```

```
        "EncryptionAlgorithms": [
            "SYMMETRIC_DEFAULT"
        ],
        "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "KeyManager": "CUSTOMER",
        "KeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
        "KeyState": "Enabled",
        "KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
        "MultiRegion": false,
        "Origin": "AWS_CLOUDHSM"
    }
}
```

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「AWS CloudHSM キーストア」を参照してください。

例 8: 外部キーストアに KMS キーを作成するには

次の create-key の例は、指定された外部キーストアに KMS キーを作成します。このコマンドでは、--custom-key-store-id、--origin、および --xks-key-id パラメータが必須です。

--xks-key-id パラメータは、外部キーマネージャーにある既存の対称暗号化キーの ID を指定します。このキーは KMS キーの外部キーマテリアルとして機能します。--origin パラメータの値は、EXTERNAL_KEY_STORE である必要があります。custom-key-store-id パラメータは、外部キーストアプロキシに接続されている外部キーストアを識別する必要があります。

```
aws kms create-key \
    --origin EXTERNAL_KEY_STORE \
    --custom-key-store-id cks-9876543210fedcba9 \
    --xks-key-id bb8562717f809024
```

出力:

```
{
    "KeyMetadata": {
        "Arn": "arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "AWSAccountId": "111122223333",
        "CreationDate": "2022-12-02T07:48:55-07:00",
        "CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
```

```
        "CustomKeyStoreId": "cks-9876543210fedcba9",
        "Description": "",
        "Enabled": true,
        "EncryptionAlgorithms": [
            "SYMMETRIC_DEFAULT"
        ],
        "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "KeyManager": "CUSTOMER",
        "KeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
        "KeyState": "Enabled",
        "KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
        "MultiRegion": false,
        "Origin": "EXTERNAL_KEY_STORE",
        "XksKeyConfiguration": {
            "Id": "bb8562717f809024"
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「外部キーストア」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateKey」を参照してください。

### `decrypt`

次のコード例は、`decrypt` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 対称 KMS キーを使用して暗号化されたメッセージを復号するには (Linux および macOS)

次の `decrypt` コマンドの例は、AWS CLI を使用してデータを復号する推奨方法を示します。このバージョンは、対称 KMS キーを使用してデータを復号する方法を示しています。

ファイルに暗号文を指定します。`--ciphertext-blob` パラメータの値には、バイナリファイルからデータを読み取るように CLI に指示する `fileb://` プレフィックスを使用します。ファイルが現在のディレクトリにない場合は、ファイルへのフルパスを入力します。ファイルから AWS CLI パラメータ値を読み取る方法の詳細については、「AWS Command Line Interface ユーザーガイド」の「ファイルから AWS CLI パラメータをロードする」<https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-usage-parameters-file.html>、「AWS Command Line Tool Blog」の「Best

Practices for Local File Parameters」<https://aws.amazon.com/blogs/developer/best-practices-for-local-file-parameters/> を参照してください。暗号文を復号するには KMS キーを指定します。`--key-id` パラメータは対称 KMS キーを復号する際は必要ありません。AWSKMS は、データの暗号化に使用された KMS キーのキー ID を暗号文のメタデータから取得できます。ただし、ベストプラクティスは常に、使用している KMS キーを指定することです。この方法により、意図した KMS キーを使用することができ、信頼できない KMS キーを使用して誤って暗号文を復号するのを防ぐことができます。プレーンテキストの出力をテキスト値としてリクエストします。`--query` パラメータは、出力から `Plaintext` フィールドの値のみを取得するように CLI に指示します。`--output` パラメータは出力を text.Base64 でデコードしたプレーンテキストとして返し、ファイルに保存します。次の例では、`Plaintext` パラメータの値を Base64 ユーティリティにパイプ (|) して、Base64 ユーティリティでデコードします。次に、デコードされた出力を `ExamplePlaintext` ファイルにリダイレクト (>) します。

このコマンドを実行する前に、サンプルキー ID を AWS アカウントの有効なキー ID に置き換えます。

```
aws kms decrypt \
    --ciphertext-blob fileb://ExampleEncryptedFile \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --output text \
    --query Plaintext | base64 \
    --decode > ExamplePlaintextFile
```

このコマンドは何も出力しません。`decrypt` コマンドからの出力は base64 でデコードされ、ファイルに保存されます。

詳細については、「AWS Key Management Service API リファレンス」の「Decrypt」を参照してください。

例 2: 対称 KMS キーを使用して暗号化されたメッセージを復号するには (Windows コマンドプロンプト)

次の例は、`certutil` ユーティリティを使用してプレーンテキストデータを Base64 でデコードする点を除いて、前の例と同じです。この手順には、次の例に示すように 2 つのコマンドが必要です。

このコマンドを実行する前に、サンプルキー ID を AWS アカウントの有効なキー ID に置き換えます。

```
aws kms decrypt ^
```

```
    --ciphertext-blob fileb://ExampleEncryptedFile ^
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab ^
    --output text ^
    --query Plaintext > ExamplePlaintextFile.base64
```

certutil コマンドを実行します。

```
certutil -decode ExamplePlaintextFile.base64 ExamplePlaintextFile
```

出力:

```
Input Length = 18
Output Length = 12
CertUtil: -decode command completed successfully.
```

詳細については、「AWS Key Management Service API リファレンス」の「Decrypt」を参照してください。

例 3: 非対称 KMS キーを使用して暗号化されたメッセージを復号するには (Linux および macOS)

次の decrypt コマンドの例は、RSA 非対称 KMS キーで暗号化されたデータを復号する方法を示します。

非対称 KMS キーを使用する場合は、プレーンテキストの暗号化に使用するアルゴリズムを指定する encryption-algorithm パラメータが必要です。

このコマンドを実行する前に、サンプルキー ID を AWS アカウントの有効なキー ID に置き換えます。

```
aws kms decrypt \
    --ciphertext-blob fileb://ExampleEncryptedFile \
    --key-id 0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321 \
    --encryption-algorithm RSAES_OAEP_SHA_256 \
    --output text \
    --query Plaintext | base64 \
    --decode > ExamplePlaintextFile
```

このコマンドは何も出力しません。decrypt コマンドからの出力は base64 でデコードされ、ファイルに保存されます。

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「AWS KMS の非対称キー」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「Decrypt」を参照してください。

### delete-alias

次のコード例は、delete-alias を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS KMS エイリアスを削除するには

次の delete-alias の例は、エイリアス alias/example-alias を削除します。エイリアス名は alias/ で始まる必要があります。

```
aws kms delete-alias \
    --alias-name alias/example-alias
```

このコマンドは何も出力しません。エイリアスを見つけるには、list-aliases コマンドを使用します。

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「エイリアスの削除」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteAlias」を参照してください。

### delete-custom-key-store

次のコード例は、delete-custom-key-store を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムキーストアを削除するには

次の delete-custom-key-store の例では、指定されたカスタムキーストアを削除します。

AWS CloudHSM キーストアを削除しても、関連付けられた CloudHSM クラスターには影響しません。外部キーストアを削除しても、関連付けられた外部キーストアプロキシ、外部キーマネージャー、または外部キーには影響しません。

注: カスタムキーストアを削除する前に、カスタムキーストア内のすべての KMS キーの削除をスケジュールし、それらの KMS キーが削除されるまで待つ必要があります。その後、カスタムキーストアを切断する必要があります。カスタムキーストアで KMS キーを検索する方法については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「Delete an AWS CloudHSM key store (API)」を参照してください。

```
delete-custom-key-store \
    --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0
```

このコマンドは出力を返しません。カスタムキーストアが削除されたことを確認するには、`describe-custom-key-stores` コマンドを使用します。

AWS CloudHSM キーストアの削除については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「Deleting an AWS CloudHSM key store」を参照してください。

外部キーストアの削除については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「外部キーストアの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteCustomKeyStore」を参照してください。

### `delete-imported-key-material`

次のコード例は、`delete-imported-key-material` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

KMS キーからインポートされたキーマテリアルを削除するには

次の `delete-imported-key-material` の例では、KMS キーにインポートされたキーマテリアルを削除します。

```
aws kms delete-imported-key-material \
   --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

出力:

```
{
    "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "KeyMaterialId":
 "0b7fd7ddbac6eef27907413567cad8c810e2883dc8a7534067a82ee1142fc1e6"
```

```
}
```

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「Deleting imported key material」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteImportedKeyMaterial」を参照してください。

### derive-shared-secret

次のコード例は、derive-shared-secret を使用する方法を示しています。

AWS CLI

共有シークレットを取得するには

次の derive-shared-secret の例では、キーアグリーメントアルゴリズムを使用して共有シークレットを取得します。

DeriveSharedSecret を呼び出すには、NIST 推奨楕円曲線 (ECC) または SM2 (中国リージョンのみ) の非対称 KMS キーペアを使用し、KeyUsageの値として KEY_AGREEMENT を指定する必要があります。

```
aws kms derive-shared-secret \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --key-agreement-algorithm ECDH \
    --public-
key "MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAvH3Yj0wbkLEpUl95Cv1cJVjsVNSjwGq3tCLnzXfhVwV
```

出力:

```
{
    "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "SharedSecret": "MEYCIQCKZLWyTk5runarx6XiAkU9gv3lbwPO/pHa
+DXFehzdDwIhANwpsIV2g/9SPWLLsF6p/hiSskuIXMTRwqrMdVKWTMHG",
    "KeyAgreementAlgorithm": "ECDH",
    "KeyOrigin": "AWS_KMS"
}
```

詳細については、「AWS Key Management Service API リファレンス」の「DeriveSharedSecret」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeriveSharedSecret」を参照してください。

### describe-custom-key-stores

次のコード例は、describe-custom-key-stores を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: AWS CloudHSM キーストアの詳細を取得するには

次の describe-custom-key-store の例では、指定された AWS CloudHSM キーストアの詳細を表示します。コマンドはどのタイプのカスタムキーストアでも同じですが、出力はキーストアのタイプと接続オプション (外部キーストアの場合) によって異なります。

デフォルトでは、このコマンドはアカウントとリージョン内のすべてのカスタムキーストアに関する情報を表示します。特定のカスタムキーストアに関する情報を表示するには、custom-key-store-name または custom-key-store-id パラメータを使用します。

```
aws kms describe-custom-key-stores \
    --custom-key-store-name ExampleCloudHSMKeyStore
```

このコマンドの出力には、接続状態 (ConnectionState) など、AWS CloudHSM キーストアに関する有益な詳細が含まれています。接続状態が FAILED の場合、出力には問題を説明する ConnectionErrorCode が含まれています。

出力:

```
{
    "CustomKeyStores": [
        {
            "CloudHsmClusterId": "cluster-1a23b4cdefg",
            "ConnectionState": "CONNECTED",
            "CreationDate": "2022-04-05T14:04:55-07:00",
            "CustomKeyStoreId": "cks-1234567890abcdef0",
            "CustomKeyStoreName": "ExampleExternalKeyStore",
            "TrustAnchorCertificate": "<certificate appears here>"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「Viewing an AWS CloudHSM key store」を参照してください。

例 2: パブリックエンドポイント接続を使用する外部キーストアの詳細を取得するには

次の describe-custom-key-store の例では、指定された外部キーストアの詳細を表示します。コマンドはどのタイプのカスタムキーストアでも同じですが、出力はキーストアのタイプと接続オプション (外部キーストアの場合) によって異なります。

デフォルトでは、このコマンドはアカウントとリージョン内のすべてのカスタムキーストアに関する情報を表示します。特定のカスタムキーストアに関する情報を表示するには、custom-key-store-name または custom-key-store-id パラメータを使用します。

```
aws kms describe-custom-key-stores \
    --custom-key-store-id cks-9876543210fedcba9
```

このコマンドの出力には、接続状態 (ConnectionState) など、外部キーストアに関する有益な詳細が含まれています。接続状態が FAILED の場合、出力には問題を説明する ConnectionErrorCode が含まれています。

出力:

```
{
    "CustomKeyStores": [
        {
            "CustomKeyStoreId": "cks-9876543210fedcba9",
            "CustomKeyStoreName": "ExampleXKS",
            "ConnectionState": "CONNECTED",
            "CreationDate": "2022-12-02T07:48:55-07:00",
            "CustomKeyStoreType": "EXTERNAL_KEY_STORE",
            "XksProxyConfiguration": {
                "AccessKeyId": "ABCDE12345670EXAMPLE",
                "Connectivity": "PUBLIC_ENDPOINT",
                "UriEndpoint": "https://myproxy.xks.example.com",
                "UriPath": "/example-prefix/kms/xks/v1"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「外部キーストアを表示する」を参照してください。

例 3: VPC エンドポイントサービス接続を使用する外部キーストアの詳細を取得するには

次の describe-custom-key-store の例では、指定された外部キーストアの詳細を表示します。コマンドはどのタイプのカスタムキーストアでも同じですが、出力はキーストアのタイプと接続オプション (外部キーストアの場合) によって異なります。

デフォルトでは、このコマンドはアカウントとリージョン内のすべてのカスタムキーストアに関する情報を表示します。特定のカスタムキーストアに関する情報を表示するには、custom-key-store-name または custom-key-store-id パラメータを使用します。

```
aws kms describe-custom-key-stores \
    --custom-key-store-id cks-2234567890abcdef0
```

このコマンドの出力には、接続状態 (ConnectionState) など、外部キーストアに関する有益な詳細が含まれています。接続状態が FAILED の場合、出力には問題を説明する ConnectionErrorCode が含まれています。

出力:

```
{
    "CustomKeyStores": [
        {
            "CustomKeyStoreId": "cks-3234567890abcdef0",
            "CustomKeyStoreName": "ExampleVPCExternalKeyStore",
            "ConnectionState": "CONNECTED",
            "CreationDate": "2022-12-22T07:48:55-07:00",
            "CustomKeyStoreType": "EXTERNAL_KEY_STORE",
            "XksProxyConfiguration": {
                "AccessKeyId": "ABCDE12345670EXAMPLE",
                "Connectivity": "VPC_ENDPOINT_SERVICE",
                "UriEndpoint": "https://myproxy-private.xks.example.com",
                "UriPath": "/kms/xks/v1",
                "VpcEndpointServiceName": "com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-svc-
example1"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「外部キーストアを表示する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeCustomKeyStores」を参照してください。

### describe-key

次のコード例は、describe-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: KMS キーの詳細情報を取得するには

次の describe-key の例は、サンプルアカウントとリージョン内にある Amazon S3 の AWS マネージドキーに関する詳細情報を取得します。このコマンドを使用して、AWS マネージドキーとカスタマーマネージドキーに関する詳細を取得できます。

KMS キーを指定するには、key-id パラメータを使用します。この例では、エイリアス名値を使用していますが、このコマンドでは、キー ID、キー ARN、エイリアス名、またはエイリアス ARN を使用できます。

```
aws kms describe-key \
    --key-id alias/aws/s3
```

出力:

```
{
    "KeyMetadata": {
        "AWSAccountId": "846764612917",
        "KeyId": "b8a9477d-836c-491f-857e-07937918959b",
        "Arn": "arn:aws:kms:us-west-2:846764612917:key/
b8a9477d-836c-491f-857e-07937918959b",
        "CurrentKeyMaterialId":
 "0b7fd7ddbac6eef27907413567cad8c810e2883dc8a7534067a82ee1142fc1e6",
        "CreationDate": 2017-06-30T21:44:32.140000+00:00,
        "Enabled": true,
        "Description": "Default KMS key that protects my S3 objects when no other
 key is defined",
        "KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
        "KeyState": "Enabled",
        "Origin": "AWS_KMS",
        "KeyManager": "AWS",
        "CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
        "EncryptionAlgorithms": [
```

```
            "SYMMETRIC_DEFAULT"
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「キーの表示」を参照してください。

例 2: RSA 非対称 KMS キーの詳細を取得するには

次の describe-key の例は、署名と検証に使用される非対称 RSA KMS キーに関する詳細情報を取得します。

```
aws kms describe-key \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

出力:

```
{
    "KeyMetadata": {
        "AWSAccountId": "111122223333",
        "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "Arn": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "CreationDate": "2019-12-02T19:47:14.861000+00:00",
        "CustomerMasterKeySpec": "RSA_2048",
        "Enabled": false,
        "Description": "",
        "KeyState": "Disabled",
        "Origin": "AWS_KMS",
        "MultiRegion": false,
        "KeyManager": "CUSTOMER",
        "KeySpec": "RSA_2048",
        "KeyUsage": "SIGN_VERIFY",
        "SigningAlgorithms": [
            "RSASSA_PKCS1_V1_5_SHA_256",
            "RSASSA_PKCS1_V1_5_SHA_384",
            "RSASSA_PKCS1_V1_5_SHA_512",
            "RSASSA_PSS_SHA_256",
            "RSASSA_PSS_SHA_384",
            "RSASSA_PSS_SHA_512"
        ]
    }
```

```
}
```

例 3: マルチリージョンのレプリカキーに関する詳細を取得するには

次の describe-key の例は、マルチリージョンのレプリカキーのメタデータを取得します。このマルチリージョンキーは対称暗号化キーです。マルチリージョンキーの describe-key コマンドの出力は、プライマリキーとそのすべてのレプリカに関する情報を返します。

```
aws kms describe-key \
    --key-id arn:aws:kms:ap-northeast-1:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab
```

出力:

```
{
    "KeyMetadata": {
        "MultiRegion": true,
        "AWSAccountId": "111122223333",
        "Arn": "arn:aws:kms:ap-northeast-1:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
        "CreationDate": "2021-06-28T21:09:16.114000+00:00",
        "CurrentKeyMaterialId":
 "0b7fd7ddbac6eef27907413567cad8c810e2883dc8a7534067a82ee1142fc1e6",
        "Description": "",
        "Enabled": true,
        "KeyId": "mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
        "KeyManager": "CUSTOMER",
        "KeyState": "Enabled",
        "KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
        "Origin": "AWS_KMS",
        "CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
        "EncryptionAlgorithms": [
            "SYMMETRIC_DEFAULT"
        ],
        "MultiRegionConfiguration": {
            "MultiRegionKeyType": "PRIMARY",
            "PrimaryKey": {
                "Arn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
                "Region": "us-west-2"
            },
            "ReplicaKeys": [
                {
```

```
                    "Arn": "arn:aws:kms:eu-west-1:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
                    "Region": "eu-west-1"
                },
                {
                    "Arn": "arn:aws:kms:ap-northeast-1:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
                    "Region": "ap-northeast-1"
                },
                {
                    "Arn": "arn:aws:kms:sa-east-1:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
                    "Region": "sa-east-1"
                }
            ]
        }
    }
}
```

例 4: HMAC KMS キーの詳細を取得するには

次の `describe-key` の例は、HMAC KMS キーの詳細情報を取得します。

```
aws kms describe-key \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

出力:

```
{
    "KeyMetadata": {
        "AWSAccountId": "123456789012",
        "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "Arn": "arn:aws:kms:us-
west-2:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "CreationDate": "2022-04-03T22:23:10.194000+00:00",
        "Enabled": true,
        "Description": "Test key",
        "KeyUsage": "GENERATE_VERIFY_MAC",
        "KeyState": "Enabled",
        "Origin": "AWS_KMS",
        "KeyManager": "CUSTOMER",
        "CustomerMasterKeySpec": "HMAC_256",
        "MacAlgorithms": [
```

```
            "HMAC_SHA_256"
        ],
        "MultiRegion": false
    }
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeKey」を参照してください。

### disable-key-rotation

次のコード例は、disable-key-rotation を使用する方法を示しています。

AWS CLI

KMS キーの自動ローテーションを無効にするには

次の disable-key-rotation の例では、カスタマーマネージド KMS キーの自動ローテーションを無効にします。自動ローテーションを再度有効にするには、enable-key-rotation コマンドを使用します。

```
aws kms disable-key-rotation \
    --key-id arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

このコマンドは何も出力しません。KMS キーの自動ローテーションが無効になったことを確認するには、get-key-rotation-status コマンドを使用します。

詳細については、「AWS Key Management Service Developer Guide」の「Rotating keys」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisableKeyRotation」を参照してください。

### disable-key

次のコード例は、disable-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

KMS キーを一時的に無効にするには

次の disable-key コマンドは、カスタマーマネージド KMS キーを無効にします。KMS キーを再度有効にするには、enable-key コマンドを使用します。

```
aws kms disable-key \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「キーの有効化と無効化」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DisableKey」を参照してください。

### disconnect-custom-key-store

次のコード例は、disconnect-custom-key-store を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムキーストアを切断するには

次の disconnect-custom-key-store の例では、カスタムキーストアを AWS CloudHSM クラスターから切断します。キーストアを切断するのは、問題をトラブルシューティングする場合、キーストアの設定を更新する場合、キーストアの KMS キーが暗号化オペレーションで使用されないようにする場合です。

このコマンドは、AWS CloudHSM キーストアや外部キーストアなど、どのカスタムキーストアでも同じです。

このコマンドを実行する前に、例のカスタムキーストア ID を有効な ID に置き換えます。

```
$ aws kms disconnect-custom-key-store \
    --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0
```

このコマンドでは何も出力されません。コマンドが有効であることを確認するには、describe-custom-key-stores コマンドを使用します。

AWS CloudHSM キーストアの切断については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「Connecting and disconnecting an AWS CloudHSM key store」を参照してください。

外部キーストアの切断については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「外部キーストアの接続と切断」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisconnectCustomKeyStore」を参照してください。

### enable-key-rotation

次のコード例は、enable-key-rotation を使用する方法を示しています。

AWS CLI

KMS キーの自動ローテーションを有効化するには

次のenable-key-rotation 例では、カスタマーマネージド KMS キーの自動ローテーションを、ローテーション期間が 180 日となるよう有効化します。KMS キーは、このコマンドの完了日から 1 年後 (約 365 日後) にローテーションされ、その後も毎年自動ローテーションされます。

--key-id パラメータは KMS キーを識別します。この例ではキーの ARN 値を使用していますが、KMS キーのキー ID または ARN のどちらでも使用可能です。--rotation-period-in-days パラメータで次のローテーション日までの日数を指定します。90 日から 2560 日までの範囲で値を指定してください。値を指定しない場合、デフォルトは 365 日になります。

```
aws kms enable-key-rotation \
    --key-id arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --rotation-period-in-days 180
```

このコマンドは何も出力しません。KMS キーが有効になっていることを確認するには、get-key-rotation-status コマンドを使用します。

詳細については、「AWS Key Management Service Developer Guide」の「Rotating keys」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EnableKeyRotation」を参照してください。

### enable-key

次のコード例は、enable-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

KMS キーを有効にするには

次の enable-key の例は、カスタマーマネージドキーを有効にします。このようなコマンドでは、disable-key コマンドを使用して一時的に無効にした KMS キーを有効にできます。また、削除が予定されていて削除がキャンセルされたために無効になっている KMS キーを有効にすることもできます。

KMS キーを指定するには、key-id パラメータを使用します。この例では、キー ID 値を使用していますが、このコマンドでは、キー ID またはキー ARN 値を使用できます。

このコマンドを実行する前に、サンプルキー ID を有効なキー ID に置き換えます。

```
aws kms enable-key \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

このコマンドは何も出力しません。KMS キーが有効になっていることを確認するには、describe-key コマンドを使用します。describe-key 出力の KeyState および Enabled フィールドの値を参照してください。

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「キーの有効化と無効化」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「EnableKey」を参照してください。

### encrypt

次のコード例は、encrypt を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Linux または MacOS でファイルの内容を暗号化するには

次の encrypt コマンドは、AWS CLI を使用してデータを暗号化する推奨方法を示します。

```
aws kms encrypt \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --plaintext fileb://ExamplePlaintextFile \
    --output text \
```

```
    --query CiphertextBlob | base64 \
    --decode > ExampleEncryptedFile
```

このコマンドは、以下の操作を行います。

--plaintext パラメータを使用して暗号化するデータを指定します。このパラメータ値は base64 でエンコードされている必要があります。plaintext パラメータの値は base64 でエンコードされているか、AWS CLI にファイルからバイナリデータを読み取るように命令する fileb:// プレフィックスを使用する必要があります。ファイルが現在のディレクトリにない場合は、ファイルへのフルパスを入力します。例えば、fileb:///var/tmp/ExamplePlaintextFile や fileb://C:\Temp\ExamplePlaintextFile などです。ファイルからの AWS CLI パラメータの読み取りの詳細については、「AWS Command Line Interface ユーザーガイド」の「AWS CLI でのパラメータ値の指定」および「AWS Command Line Tool Blog」の「ローカルファイルパラメータのベストプラクティス」を参照してください。--output パラメータと --query パラメータを使用して、コマンドの出力を制御します。これらのパラメータは、コマンドの出力から「暗号文」と呼ばれる暗号化データを抽出します。出力の制御の詳細については、「AWS Command Line Interface ユーザーガイド」の「AWS CLI でのコマンド出力の制御」を参照してください。抽出された出力をバイナリデータにデコードするには base64 ユーティリティを使用します。encrypt コマンドが正常に処理された場合に返される暗号文は、base64 でエンコードされたテキストです。AWS CLI を使用して復号する前に、このテキストをデコードする必要があります。バイナリ暗号文をファイルに保存します。コマンド (> ExampleEncryptedFile) の最後の部分では、復号を容易にするためにバイナリ暗号文をファイルに保存します。AWS CLI を使用してデータを復号するコマンドの例については、復号の例を参照してください。

例 2: AWS CLI を使用して Windows のデータを暗号化する

この例は前の例と同じですが、base64 の代わりに certutil ツールを使用します。この手順には、次の例に示すように 2 つのコマンドが必要です。

```
aws kms encrypt \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --plaintext fileb://ExamplePlaintextFile \
    --output text \
    --query CiphertextBlob > C:\Temp\ExampleEncryptedFile.base64

certutil -decode C:\Temp\ExampleEncryptedFile.base64 C:\Temp\ExampleEncryptedFile
```

例 3: 非対称 KMS キーを使用して暗号化する

次の encrypt コマンドは、プレーンテキストを非対称 KMS キーで暗号化する方法を示しています。--encryption-algorithm パラメータは必須です。すべての encrypt CLI コマンドと同様に、plaintext パラメータは base64 でエンコードされているか、ファイルからバイナリデータを読み取るように AWS CLI に指示する fileb:// プレフィックスを使用する必要があります。

```
aws kms encrypt \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --encryption-algorithm RSAES_OAEP_SHA_256 \
    --plaintext fileb://ExamplePlaintextFile \
    --output text \
    --query CiphertextBlob | base64 \
    --decode > ExampleEncryptedFile
```

このコマンドは何も出力しません。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「Encrypt」を参照してください。

### generate-data-key-pair-without-plaintext

次のコード例は、generate-data-key-pair-without-plaintext を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ECC NIST P384 非対称データキーペアを生成するには

次の generate-data-key-pair-without-plaintext 例では、ECC NIST P384 キーペアを AWS の外部で使用することをリクエストしています。

このコマンドは、プレーンテキストのパブリックキーとおよび指定された KMS キーで暗号化されたプライベートキーのコピーを返します。プレーンテキストのプライベートキーは返されません。暗号化されたプライベートキーを暗号化されたデータに安全に保存し、使用する必要がある場合は AWS KMS を呼び出してプライベートキーを復号できます。

ECC NIST P384 非同期データキーペアをリクエストするには、値 ECC_NIST_P384 を含む key-pair-spec パラメータを使用します。

指定する KMS キーは、対称暗号化 KMS キー、つまり KeySpec が SYMMETRIC_DEFAULT の KMS キーである必要があります。

注: この例の出力の値は、表示のために一部が切り捨てられています。

```
aws kms generate-data-key-pair-without-plaintext \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --key-pair-spec ECC_NIST_P384
```

出力:

```
{
    "PrivateKeyCiphertextBlob": "AQIDAHi6LtupRpdKl2aJTzkK6FbhOtQkMlQJJH3PdtHvS/y
+hAFFxmiD134doUDzMGmfCEtcAAAHaTCCB2UGCSqGSIb3DQEHBqCCB1...",
    "PublicKey":
 "MIIBojANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAY8AMIIBigKCAYEA3A3eGMyPrvSn7+LdlJE1oUoQV5HpEuHAVbdOyND
+NmYDH/mL1OSIEuLrcdZ5hrMH4pk83r40l...",
    "KeyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "KeyMaterialId":
 "0b7fd7ddbac6eef27907413567cad8c810e2883dc8a7534067a82ee1142fc1e6",
    "KeyPairSpec": "ECC_NIST_P384"
}
```

PublicKey と PrivateKeyCiphertextBlob は base64 でエンコードされた形式で返されます。

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「データキーペア」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext」を参照してください。

### generate-data-key-pair

次のコード例は、generate-data-key-pair を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ビット RSA 非対称データキーペアを生成するには

次の generate-data-key-pair の例では、2048 ビットの RSA 非対称データキーペアを AWS の外部で使用するようにリクエストします。このコマンドは、すぐに使用および削除できるプレーンテキストのパブリックキーとプレーンテキストのプライベートキー、および指定された

KMS キーで暗号化されたプライベートキーのコピーを返します。暗号化されたデータとともに、暗号化されたプライベートキーを安全に保存できます。

2048 ビットの RSA 非同期データキーペアをリクエストするには、値 RSA_2048 を含む key-pair-spec パラメータを使用します。

指定する KMS キーは、対称暗号化 KMS キー、つまり KeySpec が SYMMETRIC_DEFAULT の KMS キーである必要があります。

注: この例の出力の値は、表示のために一部が切り捨てられています。

```
aws kms generate-data-key-pair \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --key-pair-spec RSA_2048
```

出力:

```
{
    "PrivateKeyCiphertextBlob": "AQIDAHi6LtupRpdKl2aJTzkK6FbhOtQkMlQJJH3PdtHvS/y
+hAFFxmiD134doUDzMGmfCEtcAAAHaTCCB2UGCSqGSIb3DQEHBqCCB1...",
    "PrivateKeyPlaintext": "MIIG/
QIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBucwggbjAgEAAoIBgQDcDd4YzI
+u9Kfv4t2UkTWhShBXkekS4cBVt07I0P42ZgMf+YvU5IgS4ut...",
    "PublicKey":
 "MIIBojANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAY8AMIIBigKCAYEA3A3eGMyPrvSn7+LdlJE1oUoQV5HpEuHAVbdOyND
+NmYDH/mL1OSIEuLrcdZ5hrMH4pk83r40l...",
    "KeyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "KeyMaterialId":
 "0b7fd7ddbac6eef27907413567cad8c810e2883dc8a7534067a82ee1142fc1e6"
    "KeyPairSpec": "RSA_2048"
}
```

PublicKey、PrivateKeyPlaintext、PrivateKeyCiphertextBlob が base64 エンコード形式で返されます。

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「データキーペア」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GenerateDataKeyPair」を参照してください。

### generate-data-key-without-plaintext

次のコード例は、generate-data-key-without-plaintext を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プレーンテキストキーを使用せずに 256 ビットの対称データキーを生成するには

次の generate-data-key-without-plaintext の例は、256 ビットの対称データキーの暗号化コピーを AWS の外部で使用するようにリクエストします。データキーを使用する準備ができたら、AWS KMS を呼び出してデータキーを復号できます。

256 ビットのデータキーをリクエストするには、値 AES_256 を含む key-spec パラメータを使用します。128 ビットのデータキーをリクエストするには、値 AES_128 を含む key-spec パラメータを使用します。その他のすべてのデータキー長には、number-of-bytes パラメーターを使用します。

指定する KMS キーは、対称暗号化 KMS キー、つまりキースペック値が SYMMETRIC_DEFAULT の KMS キーである必要があります。

```
aws kms generate-data-key-without-plaintext \
    --key-id "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab" \
    --key-spec AES_256
```

出力:

```
{
    "CiphertextBlob":
 "AQEDAHjRYf5WytIc0C857tFSnBaPn2F8DgfmThbJlGfR8P3WlwAAAH4wfAYJKoZIhvcNAQcGoG8wbQIBADBoBgkqhk
    "KeyId": "arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "KeyMaterialId":
 "0b7fd7ddbac6eef27907413567cad8c810e2883dc8a7534067a82ee1142fc1e6"
}
```

CiphertextBlob (暗号化されたデータキー) は base64 でエンコードされた形式で返されます。

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「データキー」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GenerateDataKeyWithoutPlaintext」を参照してください。

### generate-data-key

次のコード例は、generate-data-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 256 ビットの対称データキーを生成するには

次の generate-data-key の例は、256 ビットの対称データキーを AWS の外部で使用するようにリクエストします。このコマンドは、すぐに使用および削除できるプレーンテキストのデータキーと、指定された KMS キーで暗号化されたデータキーのコピーを返します。暗号化されたデータとともに、暗号化されたデータキーを安全に保存できます。

256 ビットのデータキーをリクエストするには、値 AES_256 を含む key-spec パラメータを使用します。128 ビットのデータキーをリクエストするには、値 AES_128 を含む key-spec パラメータを使用します。その他のすべてのデータキー長には、number-of-bytes パラメーターを使用します。

指定する KMS キーは、対称暗号化 KMS キー、つまりキースペック値が SYMMETRIC_DEFAULT の KMS キーである必要があります。

```
aws kms generate-data-key \
    --key-id alias/ExampleAlias \
    --key-spec AES_256
```

出力:

```
{
    "Plaintext": "VdzKNHGzUAzJeRBVY+uUmofUGGiDzyB3+i9fVkh3piw=",
    "KeyId": "arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "KeyMaterialId":
 "0b7fd7ddbac6eef27907413567cad8c810e2883dc8a7534067a82ee1142fc1e6",
    "CiphertextBlob":
 "AQEDAHjRYf5WytIc0C857tFSnBaPn2F8DgfmThbJlGfR8P3WlwAAAH4wfAYJKoZIhvcNAQcGoG8wbQIBADBoBgkqhk
+YdhV8MrkBQPeac0ReRVNDt9qleAt+SHgIRF8P0H+7U="
}
```

Plaintext (プレーンテキストデータキー) と CiphertextBlob (暗号化データキー) は base64 でエンコードされた形式で返されます。

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「データキー」を参照してください。例 2: 512 ビットの対称データキーを生成するには

次の generate-data-key の例は、暗号化と復号用の 512 ビットの対称データキーを要求します。このコマンドは、すぐに使用および削除できるプレーンテキストのデータキーと、指定された KMS キーで暗号化されたデータキーのコピーを返します。暗号化されたデータとともに、暗号化されたデータキーを安全に保存できます。

128 ビットまたは 256 ビット以外のキー長をリクエストするには、number-of-bytes パラメーターを使用します。512 ビットのデータキーをリクエストするために、次の例では値が 64 (バイト) の number-of-bytes パラメータを使用します。

指定する KMS キーは、対称暗号化 KMS キー、つまりキースペック値が SYMMETRIC_DEFAULT の KMS キーである必要があります。

注: この例の出力の値は、表示のために一部が切り捨てられています。

```
aws kms generate-data-key \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --number-of-bytes 64
```

出力:

```
{
    "CiphertextBlob": "AQIBAHi6LtupRpdKl2aJTzkK6FbhOtQkMlQJJH3PdtHvS/y+hAEnX/
QQNmMwDfg2korNMEc8AAACaDCCAmQGCSqGSIb3DQEHBqCCAlUwggJRAgEAMIICSgYJKoZ...",
    "Plaintext": "ty8Lr0Bk6OF07M2BWt6qbFdNB
+G00ZLtf5MSEb4al3R2UKWGOp06njAwy2n72VRm2m7z/
Pm9Wpbvttz6a4lSo9hgPvKhZ5y6RTm4OovEXiVfBveyX3DQxDzRSwbKDPk/...",
    "KeyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "KeyMaterialId":
 "0b7fd7ddbac6eef27907413567cad8c810e2883dc8a7534067a82ee1142fc1e6"
}
```

Plaintext (プレーンテキストデータキー) と CiphertextBlob (暗号化データキー) は base64 でエンコードされた形式で返されます。

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「データキー」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GenerateDataKey」を参照してください。

### generate-mac

次のコード例は、generate-mac を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: メッセージの HMAC を生成するには

次の generate-mac コマンドは、メッセージの HMAC、HMAC KMS キー、および MAC アルゴリズムを生成します。アルゴリズムは、指定された HMAC KMS キーでサポートされる必要があります。

AWS CLI v2 では、message パラメータの値は Base64 でエンコードされている必要があります。または、メッセージをファイルに保存し、fileb:// プレフィックスを使用することも可能です。このプレフィックスは、ファイルからバイナリデータを読み取るように AWS CLI に指示します。

このコマンドを実行する前に、サンプルキー ID を AWS アカウントの有効なキー ID に置き換えます。キー ID は、キー用途が GENERATE_VERIFY_MAC の HMAC KMS キーを表す必要があります。

```
msg=(echo 'Hello World' | base64)

aws kms generate-mac \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --message fileb://Message \
    --mac-algorithm HMAC_SHA_384
```

出力:

```
{
    "KeyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "Mac": "<HMAC_TAG>",
    "MacAlgorithm": "HMAC_SHA_384"
```

```
}
```

AWS KMS での HMAC KMS キー使用の詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「HMAC keys in AWS KMS」を参照してください。

例 2: HMAC をファイルに保存するには (Linux および macOS)

次の generate-mac の例では、ローカルファイルに保存されている短いメッセージ向けの HMAC を生成します。コマンドはレスポンスから Mac プロパティも取得し、これを Base64 デコードして ExampleMac ファイルに保存します。この MAC ファイルを、MAC を検証する verify-mac コマンドで使用できます。

generate-mac コマンドには、Base64 エンコードされたメッセージと、HMAC KMS キーがサポートする MAC アルゴリズムが必要です。KMS キーがサポートする MAC アルゴリズムを取得するには、describe-key コマンドを使用します。

このコマンドを実行する前に、サンプルキー ID を AWS アカウントの有効なキー ID に置き換えます。キー ID は、キー用途が GENERATE_VERIFY_MAC である非対称 KMS キーを表している必要があります。

```
echo 'hello world' | base64 > EncodedMessage

aws kms generate-mac \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --message fileb://EncodedMessage \
    --mac-algorithm HMAC_SHA_384 \
    --output text \
    --query Mac | base64 --decode > ExampleMac
```

このコマンドでは何も出力されません。この例では、出力の Mac プロパティを抽出し、ファイルに保存します。

AWS KMS での HMAC KMS キー使用の詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「HMAC keys in AWS KMS」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GenerateMac」を参照してください。

### generate-random

次のコード例は、generate-random を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 256 ビットのランダムバイト文字列を生成するには (Linux または macOs)

次の generate-random の例は、256 ビット (32 バイト) の base64 でエンコードされたランダムバイト文字列を生成します。この例は、バイト文字列をデコードしてランダムファイルに保存します。

このコマンドを実行する際は、number-of-bytes パラメーターを使用してランダム値の長さをバイト単位で指定する必要があります。

このコマンドを実行する際は、KMS キーは指定しません。ランダムバイト文字列は KMS キーとは関係ありません。

デフォルトでは、AWS KMS は乱数を生成します。ただし、カスタムキーストアを指定すると、カスタムキーストアに関連付けられた AWS CloudHSM クラスターにランダムなバイト文字列が生成されます。

この例は以下のパラメータと値を使用します。

32 バイト (256 ビット) の文字列をリクエストするには、32 の値を持つ必須の --number-of-bytes パラメータを使用します。JSON の代わりにテキスト出力を AWS CLI が返すようにするには、text の値を持つ --output パラメータを使用します。レスポンスから Plaintext プロパティの値を抽出するには --query parameter を使用します。base64 ユーティリティへのコマンドの出力をパイプ ( | ) します。これは、抽出された出力を復号します。リダイレクト演算子 ( > ) を使用して、バイト文字列を ExampleRandom ファイルに保存します。リダイレクト演算子 ( > ) を使用して、バイナリ暗号文をファイルに保存します。

```
aws kms generate-random \
    --number-of-bytes 32 \
    --output text \
    --query Plaintext | base64 --decode > ExampleRandom
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Key Management Service API リファレンス」の「GenerateRandom」を参照してください。

例 2: 256 ビットの乱数を生成するには (Windows コマンドプロンプト)

次の例は、generate-random コマンドを使用して、base64 でエンコードされた 256 ビット (32 バイト) のランダムバイト文字列を生成します。この例は、バイト文字列をデコードしてラン

ダムファイルに保存します。この例は前の例と同じですが、Windows の certutil のユーティリティを使用して、ランダムバイト文字列を base64 でデコードしてからファイルに保存する点が異なります。

最初に base64 でエンコードされたランダムバイト文字列を生成し、テンポラリファイル (ExampleRandom.base64) に保存します。

```
aws kms generate-random \
    --number-of-bytes 32 \
    --output text \
    --query Plaintext > ExampleRandom.base64
```

generate-random コマンドの出力はファイルに保存されるため、この例では何も出力されません。

次に、certutil -decode コマンドを使用して、ExampleRandom.base64 ファイル内の base64 でエンコードされたバイト文字列をデコードします。その後、デコードされたバイト文字列を ExampleRandom ファイルに保存します。

```
certutil -decode ExampleRandom.base64 ExampleRandom
```

出力:

```
Input Length = 18
Output Length = 12
CertUtil: -decode command completed successfully.
```

詳細については、「AWS Key Management Service API リファレンス」の「GenerateRandom」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GenerateRandom」を参照してください。

### get-key-policy

次のコード例は、get-key-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ある KMS キーから別の KMS キーにキーポリシーをコピーするには

次の get-key-policy の例は、ある KMS キーからキーポリシーを取得し、テキストファイルに保存します。その後、テキストファイルをポリシー入力として使用して、別の KMS キーのポリシーを置き換えます。

put-key-policy の --policy パラメータには文字列が必要なため、JSON ではなくテキスト文字列として出力を返す --output text オプションを使用する必要があります。

```
aws kms get-key-policy \
    --policy-name default \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --query Policy \
    --output text > policy.txt

aws kms put-key-policy \
    --policy-name default \
    --key-id 0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321 \
    --policy file://policy.txt
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS KMS API リファレンス」の「PutKeyPolicy」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetKeyPolicy」を参照してください。

### get-key-rotation-status

次のコード例は、get-key-rotation-status を使用する方法を示しています。

AWS CLI

KMS キーのローテーションステータスを取得するには

次の get-key-rotation-status の例では、自動ローテーションが有効になっているかどうか、ローテーション期間、次にスケジュールされているローテーション日など、指定された KMS キーのローテーションステータスに関する情報を返します。このコマンドは、カスタマーマネージド KMS キーと AWS マネージド KMS キーに対して使用できます。ただし、すべての AWS マネージド KMS キーは毎年自動的にローテーションされます。

```
aws kms get-key-rotation-status \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

出力:

```
{
    "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "KeyRotationEnabled": true,
    "NextRotationDate": "2024-02-14T18:14:33.587000+00:00",
    "RotationPeriodInDays": 365
}
```

詳細については、「AWS Key Management Service Developer Guide」の「Rotating keys」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetKeyRotationStatus」を参照してください。

### get-parameters-for-import

次のコード例は、get-parameters-for-import を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キーマテリアルを KMS キーにインポートするために必要な項目を取得するには

次の get-parameters-for-import の例では、キーマテリアルを KMS キーにインポートするために必要なパブリックキーとインポートトークンを取得します。import-key-material コマンドを使用する際には、同じ get-parameters-for-import コマンドで返されたパブリックキーによって暗号化されたインポートトークンとキーマテリアルを必ず使用してください。また、このコマンドで指定するラップアルゴリズムは、キーマテリアルをパブリックキーで暗号化するために使用するアルゴリズムである必要があります。

KMS キーを指定するには、key-id パラメータを使用します。この例ではキー ID を使用していますが、このコマンドでは、キー ID またはキー ARN を使用できます。

```
aws kms get-parameters-for-import \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --wrapping-algorithm RSAES_OAEP_SHA_256 \
    --wrapping-key-spec RSA_2048
```

出力:

```
{
```

```
    "KeyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "PublicKey": "<public key base64 encoded data>",
    "ImportToken": "<import token base64 encoded data>",
    "ParametersValidTo": 1593893322.32
}
```

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「パブリックキーおよびインポートトークンのダウンロード」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetParametersForImport」を参照してください。

### get-public-key

次のコード例は、get-public-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 非対称 KMS キーのパブリックキーをダウンロードするには

次の get-public-key の例では、非対称 KMS キーのパブリックキーをダウンロードします。

パブリックキーが返されるだけでなく、出力には、キーの使用状況やサポートされている暗号化アルゴリズムなど、AWS KMS の外部でパブリックキーを安全に使用するために必要な情報が含まれます。

```
aws kms get-public-key \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

出力:

```
{
    "KeyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "PublicKey": "jANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAl5epvg1/
QtJhxSi2g9SDEVg8QV/...",
    "CustomerMasterKeySpec": "RSA_4096",
    "KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
    "EncryptionAlgorithms": [
        "RSAES_OAEP_SHA_1",
        "RSAES_OAEP_SHA_256"
```

```
    ]
}
```

AWS KMS での非対称 KMS キー使用の詳細については、「AWS Key Management Service Developer Guide」の「Asymmetric keys in AWS KMS」を参照してください。例 2: パブリックキーを DER 形式に変換するには (Linux および macOS)

次の get-public-key の例では、非対称 KMS キーのパブリックキーをダウンロードして DER ファイルに保存します。

AWS CLI で get-public-key コマンドを使用すると、Base64 でエンコードされた DER エンコードの X.509 パブリックキーが返されます。この例では、PublicKey プロパティの値をテキストとして取得します。この PublicKey を Base64 でエンコードして public_key.der ファイルに保存します。output パラメータは、JSON ではなくテキストとして出力を返します。--query パラメータは、PublicKey プロパティのみを取得し、AWS KMS の外部でパブリックキーを安全に使用するために必要なプロパティは取得しません。

このコマンドを実行する前に、サンプルキー ID を AWS アカウントの有効なキー ID に置き換えます。

```
aws kms get-public-key \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --output text \
    --query PublicKey | base64 --decode > public_key.der
```

このコマンドでは何も出力されません。

AWS KMS での非対称 KMS キー使用の詳細については、「AWS Key Management Service Developer Guide」の「Asymmetric keys in AWS KMS」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPublicKey」を参照してください。

### import-key-material

次のコード例は、import-key-material を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キーマテリアルを KMS キーにインポートするには

次の import-key-material の例では、キーマテリアルなしで作成された KMS キーにキーマテリアルをアップロードします。KMS キーのキーストアは PendingImport である必要があります。

このコマンドは、get-parameters-for-import コマンドが返したパブリックキーで暗号化したキーマテリアルを使用します。また、同じ get-parameters-for-import コマンドからのインポートトークンも使用します。

expiration-model パラメータは、キーマテリアルが valid-to パラメータで指定された日時に自動的に期限切れになることを示します。キーマテリアルが期限切れになると、AWS KMS はキーマテリアルを削除し、KMS キーのキー状態は Pending import に変わり、KMS キーは使用できなくなります。KMS キーを復元するには、同じキーマテリアルを再インポートする必要があります。別のキーマテリアルを使用するには、新しい KMS キーを作成する必要があります。

このコマンドを実行する前に、サンプルキー ID を AWS アカウントの有効なキー ID またはキー ARN に置き換えます。

```
aws kms import-key-material \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --encrypted-key-material fileb://EncryptedKeyMaterial.bin \
    --import-token fileb://ImportToken.bin \
    --expiration-model KEY_MATERIAL_EXPIRES \
    --valid-to 2021-09-21T19:00:00Z
```

出力:

```
{
    "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "KeyMaterialId":
 "0b7fd7ddbac6eef27907413567cad8c810e2883dc8a7534067a82ee1142fc1e6"
}
```

AWS KMS へのキーマテリアルのインポートの詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「キーマテリアルのインポート」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ImportKeyMaterial」を参照してください。

### list-aliases

次のコード例は、list-aliases を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: AWS アカウントおよびリージョン内のすべてのエイリアスを一覧表示するには

次の例では、list-aliases コマンドを使用して、AWS アカウントのデフォルトリージョンにあるすべてのエイリアスを一覧表示します。出力には、AWS マネージド KMS キーとカスタマーマネージド KMS キーに関連するエイリアスが含まれます。

```
aws kms list-aliases
```

出力:

```
{
    "Aliases": [
        {
            "AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/testKey",
            "AliasName": "alias/testKey",
            "TargetKeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
        },
        {
            "AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/FinanceDept",
            "AliasName": "alias/FinanceDept",
            "TargetKeyId": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321"
        },
        {
            "AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/aws/dynamodb",
            "AliasName": "alias/aws/dynamodb",
            "TargetKeyId": "1a2b3c4d-5e6f-1a2b-3c4d-5e6f1a2b3c4d"
        },
        {
            "AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/aws/ebs",
            "AliasName": "alias/aws/ebs",
            "TargetKeyId": "0987ab65-43cd-21ef-09ab-87654321cdef"
        },
        ...
    ]
}
```

例 2: 特定の KMS キーのすべてのエイリアスを一覧表示するには

次の例では、list-aliases コマンドとその key-id パラメータを使用して、特定の KMS キーに関連するすべてのエイリアスを一覧表示します。

各エイリアスは 1 つの KMS のみに関連付けられますが、1 つの KMS キーには複数のエイリアスを設定することができます。AWS KMS コンソールには KMS キーごとに 1 つのエイリアスしか表示されないため、このコマンドは非常に便利です。KMS キーのすべてのエイリアスを検索するには、`list-aliases` コマンドを使用する必要があります。

この例では、KMS キーのキー ID を `--key-id` パラメータに使用しますが、キー ID、キー ARN、エイリアス名、またはエイリアス ARN を使用することもできます。

```
aws kms list-aliases --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

出力:

```
{
    "Aliases": [
        {
            "TargetKeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
            "AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/oregon-test-key",
            "AliasName": "alias/oregon-test-key"
        },
        {
            "TargetKeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
            "AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/project121-test",
            "AliasName": "alias/project121-test"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「エイリアスの使用」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListAliases」を参照してください。

### `list-grants`

次のコード例は、`list-grants` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS KMS キーの権限を表示するには

次の `list-grants` の例は、アカウント内の Amazon DynamoDB の指定された AWS マネージド KMS キーのすべての権限を表示します。この権限により、DynamoDB はユーザーに代わって KMS キーを使用して、DynamoDB テーブルをディスクに書き込む前に暗号化できます。このようなコマンドを使用すると、AWS アカウントとリージョンのAWS マネージド KMS キーとカスタマーマネージド KMS キーに対する権限を表示できます。

このコマンドは、キー ID を含む `key-id` パラメータを使用して KMS キーを識別します。ユーザーは、キー ID またはキー ARN を使用して KMS キーを識別できます。AWS マネージド KMS キーのキー ID またはキー ARN を取得するには、`list-keys` コマンドまたは `list-aliases` コマンドを使用します。

```
aws kms list-grants \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

これにより、暗号化操作において Amazon DynamoDB に KMS キーを使用する権限が付与され、KMS キーに関する詳細情報を表示する権限 (`DescribeKey`) と権限を廃止する権限 (`RetireGrant`) が付与されていることが出力に表示されます。`EncryptionContextSubset` の制約により、これらの権限は指定された暗号化コンテキストペアを含むリクエストに限定されます。そのため、この権限のアクセス許可は指定されたアカウントと DynamoDB テーブルでのみ有効です。

```
{
    "Grants": [
        {
            "Constraints": {
                "EncryptionContextSubset": {
                    "aws:dynamodb:subscriberId": "123456789012",
                    "aws:dynamodb:tableName": "Services"
                }
            },
            "IssuingAccount": "arn:aws:iam::123456789012:root",
            "Name": "8276b9a6-6cf0-46f1-b2f0-7993a7f8c89a",
            "Operations": [
                "Decrypt",
                "Encrypt",
                "GenerateDataKey",
                "ReEncryptFrom",
                "ReEncryptTo",
                "RetireGrant",
                "DescribeKey"
            ],
```

```
            "GrantId":
 "1667b97d27cf748cf05b487217dd4179526c949d14fb3903858e25193253fe59",
            "KeyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
            "RetiringPrincipal": "dynamodb.us-west-2.amazonaws.com",
            "GranteePrincipal": "dynamodb.us-west-2.amazonaws.com",
            "CreationDate": "2021-05-13T18:32:45.144000+00:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「AWS KMS でのグラント」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListGrants」を参照してください。

### list-key-policies

次のコード例は、list-key-policies を使用する方法を示しています。

AWS CLI

KMS キーのキーポリシーの名前を取得するには

次の list-key-policies の例は、サンプルアカウントとリージョンのカスタマーマネージドキーのキーポリシーの名前を取得します。このコマンドを使用して、AWS マネージドキーとカスタマーマネージドキーのキーポリシーの名前を取得できます。

有効なキーポリシー名は default のみであるため、このコマンドは有用ではありません。

KMS キーを指定するには、key-id パラメータを使用します。この例では、キー ID 値を使用していますが、このコマンドでは、キー ID またはキー ARN を使用できます。

```
aws kms list-key-policies \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

出力:

```
{
```

```
    "PolicyNames": [
    "default"
    ]
}
```

AWS KMS キーポリシーの詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「AWS KMS のキーポリシー」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListKeyPolicies」を参照してください。

### list-key-rotations

次のコード例は、list-key-rotations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

完了したすべてのキーマテリアルローテーションに関する情報を取得するには

次の list-key-rotations の例では、指定された KMS キーに対して完了したすべてのキーマテリアルローテーションに関する情報を一覧表示します。

```
aws kms list-key-rotations \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

出力:

```
{
    "Rotations": [
        {
            "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
            "RotationDate": "2024-03-02T10:11:36.564000+00:00",
            "RotationType": "AUTOMATIC"
        },
        {
            "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
            "RotationDate": "2024-04-05T15:14:47.757000+00:00",
            "RotationType": "ON_DEMAND"
        }
    ],
    "Truncated": false
```

```
}
```

詳細については、「AWS Key Management Service Developer Guide」の「Rotating keys」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListKeyRotations」を参照してください。

### `list-keys`

次のコード例は、`list-keys` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントとリージョンの KMS キーを取得するには

次の `list-keys` の例は、アカウントとリージョンの KMS キーを取得します。このコマンドは、AWS マネージドキーとカスタマーマネージドキーの両方を返します。

```
aws kms list-keys
```

出力:

```
{
    "Keys": [
        {
            "KeyArn": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
            "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
        },
        {
            "KeyArn": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
            "KeyId": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321"
        },
        {
            "KeyArn": "arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1a2b3c4d-5e6f-1a2b-3c4d-5e6f1a2b3c4d",
            "KeyId": "1a2b3c4d-5e6f-1a2b-3c4d-5e6f1a2b3c4d"
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「キーの表示」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListKeys」を参照してください。

### `list-resource-tags`

次のコード例は、`list-resource-tags` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

KMS キーのタグを取得するには

次の `list-resource-tags` の例では、KMS キーのタグを取得します。KMS キーのリソースタグを追加または置換するには、`tag-resource` コマンドを使用します。出力は、この KMS キーに 2 つのリソースタグがあり、それぞれにキーと値があることを示しています。

KMS キーを指定するには、`key-id` パラメータを使用します。この例では、キー ID 値を使用していますが、このコマンドでは、キー ID またはキー ARN を使用できます。

```
aws kms list-resource-tags \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

出力:

```
{
    "Tags": [
    {
        "TagKey": "Dept",
        "TagValue": "IT"
    },
    {
        "TagKey": "Purpose",
        "TagValue": "Test"
    }
    ],
    "Truncated": false
}
```

AWS KMS でのタグ使用の詳細については、「AWS Key Management Service Developer Guide」の「Tagging keys」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListResourceTags」を参照してください。

### list-retirable-grants

次のコード例は、list-retirable-grants を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プリンシパルが廃止できる許可を表示するには

次の list-retirable-grants の例では、ExampleAdmin ユーザーが AWS アカウントとリージョンの KMS キーに対して廃止できるすべての許可を表示します。このようなコマンドを使用すると、アカウントのプリンシパルが AWS アカウントとリージョンの KMS キーに対して廃止できる権限を表示できます。

必須の retiring-principal パラメータの値は、アカウント、ユーザー、またはロールの Amazon リソースネーム (ARN) である必要があります。

このコマンドで retiring-principal の値としてサービスを指定することはできません。ただし、サービスが廃止プリンシパルである場合があります。特定のサービスが廃止プリンシパルである許可を見つけるには、list-grants コマンドを使用します。

出力は、ExampleAdmin ユーザーがアカウントとリージョン内の 2 つの異なる KMS キーに対する許可を廃止するアクセス許可を持っていることを示しています。廃止プリンシパルに加えて、アカウントには、アカウント内の許可を廃止するアクセス許可があります。

```
aws kms list-retirable-grants \
    --retiring-principal arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleAdmin
```

出力:

```
{
    "Grants": [
        {
            "KeyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
```

```
            "GrantId":
 "156b69c63cb154aa21f59929ff19760717be8d9d82b99df53e18b94a15a5e88e",
            "Name": "",
            "CreationDate": 2021-01-14T20:17:36.419000+00:00,
            "GranteePrincipal": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser",
            "RetiringPrincipal": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleAdmin",
            "IssuingAccount": "arn:aws:iam::111122223333:root",
            "Operations": [
                "Encrypt"
            ],
            "Constraints": {
                "EncryptionContextSubset": {
                    "Department": "IT"
                }
            }
        },
        {
            "KeyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
            "GrantId":
 "8c94d1f12f5e69f440bae30eaec9570bb1fb7358824f9ddfa1aa5a0dab1a59b2",
            "Name": "",
            "CreationDate": "2021-02-02T19:49:49.638000+00:00",
            "GranteePrincipal": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole",
            "RetiringPrincipal": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleAdmin",
            "IssuingAccount": "arn:aws:iam::111122223333:root",
            "Operations": [
                "Decrypt"
            ],
            "Constraints": {
                "EncryptionContextSubset": {
                    "Department": "IT"
                }
            }
        }
    ],
    "Truncated": false
}
```

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「AWS KMS でのグラント」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListRetirableGrants」を参照してください。

**put-key-policy**

次のコード例は、put-key-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

KMS キーのキーポリシーを変更するには

次の put-key-policy の例は、カスタマーマネージドキーのキーポリシーを変更します。

まず、キーポリシーを作成して、ローカルの JSON ファイルに保存します。この例では、key_policy.json がこのファイルです。また、キーポリシーを policy パラメータの文字列値として指定することもできます。

このキーポリシーの最初のステートメントは、IAM ポリシーを使用して KMS キーへのアクセスを制御するためのアクセス許可を AWS アカウントに付与します。2 番目のステートメントは、KMS キーで describe-key コマンドおよび list-keys コマンドを実行する権限を test-user ユーザーに付与します。

key_policy.json の内容:

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Id" : "key-default-1",
    "Statement" : [
        {
            "Sid" : "Enable IAM User Permissions",
            "Effect" : "Allow",
            "Principal" : {
                "AWS" : "arn:aws:iam::111122223333:root"
            },
            "Action" : "kms:*",
            "Resource" : "*"
        },
        {
            "Sid" : "Allow Use of Key",
            "Effect" : "Allow",
            "Principal" : {
                "AWS" : "arn:aws:iam::111122223333:user/test-user"
            },
            "Action" : [
                "kms:DescribeKey",
                "kms:ListKeys"
```

```
            ],
            "Resource" : "*"
        }
    ]
}
```

この例では KMS キーの識別にキー ID を使用しますが、キー ARN を使用することもできます。キーポリシーを指定するために、このコマンドは policy パラメータを使用します。ポリシーがファイル内にあることを示すには、必要な file:// プレフィックスを使用します。このプレフィックスは、サポートされているすべてのオペレーティングシステムでファイルを識別するために必要です。最後に、コマンドは値が default の policy-name パラメーターを使用します。ポリシー名を指定しない場合、デフォルト値は default となります。唯一の有効な値は default です。

```
aws kms put-key-policy \
    --policy-name default \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --policy file://key_policy.json
```

このコマンドでは、出力が生成されません。コマンドが有効であることを確認するには、get-key-policy コマンドを使用します。次のコマンド例は、同じ KMS キーのキーポリシーを取得します。値が text の output パラメータは、読みやすいテキスト形式を返します。

```
aws kms get-key-policy \
    --policy-name default \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --output text
```

出力:

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Id" : "key-default-1",
    "Statement" : [
        {
            "Sid" : "Enable IAM User Permissions",
            "Effect" : "Allow",
            "Principal" : {
                "AWS" : "arn:aws:iam::111122223333:root"
            },
```

```
            "Action" : "kms:*",
            "Resource" : "*"
            },
            {
            "Sid" : "Allow Use of Key",
            "Effect" : "Allow",
            "Principal" : {
                "AWS" : "arn:aws:iam::111122223333:user/test-user"
            },
            "Action" : [ "kms:Describe", "kms:List" ],
            "Resource" : "*"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「キーポリシーの変更」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PutKeyPolicy」を参照してください。

### `re-encrypt`

次のコード例は、`re-encrypt` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 異なる対称 KMS キーで暗号化されたメッセージを再暗号化するには (Linux と macOS)

次の `re-encrypt` コマンド例は、AWS CLI を使用してデータを再暗号化する推奨方法を示します。

ファイルに暗号文を指定します。`--ciphertext-blob` パラメータの値には、バイナリファイルからデータを読み取るように CLI に指示する `fileb://` プレフィックスを使用します。ファイルが現在のディレクトリにない場合は、ファイルへのフルパスを入力します。ファイルから AWS CLI パラメータ値を読み取る方法の詳細については、「AWS コマンドラインインターフェイスユーザーガイド」の「ファイルからの AWS CLI パラメータのロード」および「AWS コマンドラインツールブログ」の「Best Practices for Local File Parameters」を参照してください。暗号化テキストを復号するソース KMS キーを指定します。対称暗号化 KMS キーで復号する場合、`--source-key-id` パラメータは必要ありません。AWSKMS は、暗号文 BLOB のメタデータからデータを暗号化するために使用された KMS キーを取得できます。ただし、ベストプラクティス

は常に、使用している KMS キーを指定することです。この方法により、意図した KMS キーを使用することができ、信頼できない KMS キーを使用して誤って暗号文を復号するのを防ぐことができます。送信先の KMS キーを指定して、データを再暗号化します。`--destination-key-id` パラメータは常に必須です。この例ではキー ARN を使用していますが、有効である限り任意のキー識別子を使用できます。プレーンテキストの出力をテキスト値としてリクエストします。`--query` パラメータは、出力から `Plaintext` フィールドの値のみを取得するよう CLI に命令します。`--output` パラメータは出力を text.Base64 でデコードしたプレーンテキストとして返し、ファイルに保存します。次の例では、`Plaintext` パラメータの値を Base64 ユーティリティにパイプ (|) して、Base64 ユーティリティでデコードします。次に、デコードされた出力を `ExamplePlaintext` ファイルにリダイレクト (>) します。

このコマンドを実行する前に、サンプルキー ID を AWS アカウントの有効なキー ID に置き換えます。

```
aws kms re-encrypt \
    --ciphertext-blob fileb://ExampleEncryptedFile \
    --source-key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --destination-key-id 0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321 \
    --query CiphertextBlob \
    --output text | base64 --decode > ExampleReEncryptedFile
```

このコマンドは何も出力しません。`re-encrypt` コマンドからの出力は base64 でデコードされ、ファイルに保存されます。

詳細については、「AWS Key Management Service API リファレンス」の「ReEncrypt」を参照してください。

例 2: 異なる対称 KMS キーで暗号化されたメッセージを再暗号化するには (Windows コマンドプロンプト)

次の `re-encrypt` の例は、`certutil` ユーティリティを使用してプレーンテキストデータを Base64 でデコードする点を除いて、前の例と同じです。この手順には、次の例に示すように 2 つのコマンドが必要です。

このコマンドを実行する前に、サンプルキー ID を AWS アカウントの有効なキー ID に置き換えます。

```
aws kms re-encrypt ^
    --ciphertext-blob fileb://ExampleEncryptedFile ^
    --source-key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab ^
```

```
    --destination-key-id 0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321 ^
    --query CiphertextBlob ^
    --output text > ExampleReEncryptedFile.base64
```

その後、certutil ユーティリティーを使用します。

```
certutil -decode ExamplePlaintextFile.base64 ExamplePlaintextFile
```

出力:

```
Input Length = 18
Output Length = 12
CertUtil: -decode command completed successfully.
```

詳細については、「AWS Key Management Service API リファレンス」の「ReEncrypt」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ReEncrypt」を参照してください。

### retire-grant

次のコード例は、retire-grant を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタマーマスターキーの権限を廃止するには

次の retire-grant の例は、KMS キーから権限を削除します。

次のコマンド例は、grant-id パラメータと key-id パラメータを指定します。key-id パラメータの値は、KMS キーのキー ARN である必要があります。

```
aws kms retire-grant \
    --grant-id 1234a2345b8a4e350500d432bccf8ecd6506710e1391880c4f7f7140160c9af3 \
    --key-id arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

このコマンドは何も出力しません。権限が廃止されたことを確認するには、list-grants コマンドを使用します。

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「グラントの使用停止と取り消し」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「RetireGrant」を参照してください。

### `revoke-grant`

次のコード例は、`revoke-grant` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタマーマスターキーの権限を取り消すには

次の `revoke-grant` の例は、KMS キーから権限を削除します。次のコマンド例は、`grant-id` パラメータと `key-id` パラメータを指定します。`key-id` パラメータの値には、KMS キーのキー ID またはキー ARN を使用できます。

```
aws kms revoke-grant \
    --grant-id 1234a2345b8a4e350500d432bccf8ecd6506710e1391880c4f7f7140160c9af3 \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

このコマンドは何も出力しません。権限が取り消されたことを確認するには、`list-grants` コマンドを使用します。

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「グラントの使用停止と取り消し」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「RevokeGrant」を参照してください。

### `rotate-key-on-demand`

次のコード例は、`rotate-key-on-demand` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

KMS キーのオンデマンドローテーションを実行するには

次の `rotate-key-on-demand` の例では、指定された KMS キーのキーマテリアルのローテーションをすぐに開始します。

```
aws kms rotate-key-on-demand \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

出力:

```
{
    "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
```

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「How to perform on-demand key rotation」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RotateKeyOnDemand」を参照してください。

### schedule-key-deletion

次のコード例は、schedule-key-deletion を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタマーマネージド KMS キーの削除をスケジュールするには

次の schedule-key-deletion の例は、指定されたカスタマーマネージド KMS キーを 15 日後に削除するようにスケジュールします。

--key-id パラメータは KMS キーを識別します。この例では、キーの ARN 値を使用していますが、キー ID または KMS キー ARN のいずれかを使用できます。--pending-window-in-days パラメータは 7 ~ 30 日の待機期間の長さを指定します。デフォルトでは、待機時間は 30 日です。この例では値に 15 を指定しているため、AWS はコマンドが完了してから 15 日後に KMS キーを完全に削除します。

```
aws kms schedule-key-deletion \
    --key-id arn:aws:kms:us-
west-2:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --pending-window-in-days 15
```

レスポンスには、キー ARN、キーの状態、待機期間 (PendingWindowInDays)、および UNIX 時間の削除日が含まれます。削除日をローカルタイムで表示するには、AWS KMS コンソールを

使用します。PendingDeletion キー状態の KMS キーを暗号化処理で使用することはできません。

```
{
    "KeyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "DeletionDate": "2022-06-18T23:43:51.272000+00:00",
    "KeyState": "PendingDeletion",
    "PendingWindowInDays": 15
}
```

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「Deleting keys」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ScheduleKeyDeletion」を参照してください。

### sign

次のコード例は、sign を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: メッセージ向けデジタル署名を生成するには

次の sign 例では、短いメッセージ向けの暗号化署名を生成します。コマンドの出力には、verify コマンドを使用して検証できる、Base64 エンコードされた Signature フィールドが含まれています。

署名するメッセージと、非対称 KMS キーがサポートする署名アルゴリズムを指定する必要があります。KMS キー向け署名アルゴリズムを取得するには、describe-key コマンドを使用します。

AWS CLI v2 では、message パラメータの値は Base64 でエンコードされている必要があります。または、メッセージをファイルに保存し、fileb:// プレフィックスを使用することも可能です。このプレフィックスは、ファイルからバイナリデータを読み取るように AWS CLI に指示します。

このコマンドを実行する前に、サンプルキー ID を AWS アカウントの有効なキー ID に置き換えます。キー ID は、キー用途が SIGN_VERIFY である非対称 KMS キーを表している必要があります。

```
msg=(echo 'Hello World' | base64)

aws kms sign \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --message fileb://UnsignedMessage \
    --message-type RAW \
    --signing-algorithm RSASSA_PKCS1_V1_5_SHA_256
```

出力:

```
{
    "KeyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "Signature": "ABCDEFhpyVYyTxbafE74ccSvEJLJr3zuoV1Hfymz4qv+/
fxmxNLA7SE1SiF8lHw80fKZZ3bJ...",
    "SigningAlgorithm": "RSASSA_PKCS1_V1_5_SHA_256"
}
```

AWS KMS での非対称 KMS キー使用の詳細については、「AWS Key Management Service Developer Guide」の「Asymmetric keys in AWS KMS」を参照してください。

例 2: デジタル署名をファイルに保存するには (Linux および macOs)

次の `sign` 例では、ローカルファイルに保存されている短いメッセージ向けの暗号化署名を生成します。コマンドはレスポンスから `Signature` プロパティも取得し、これを Base64 デコードして ExampleSignature ファイルに保存します。この署名ファイルを、署名検証用の `verify` コマンドで使用できます。

`sign` コマンドには、Base64 エンコードされたメッセージと、非対称 KMS キーがサポートする署名アルゴリズムが必要です。KMS キーがサポートする署名アルゴリズムを取得するには、`describe-key` コマンドを使用します。

このコマンドを実行する前に、サンプルキー ID を AWS アカウントの有効なキー ID に置き換えます。キー ID は、キー用途が SIGN_VERIFY である非対称 KMS キーを表している必要があります。

```
echo 'hello world' | base64 > EncodedMessage

aws kms sign \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
```

```
    --message fileb://EncodedMessage \
    --message-type RAW \
    --signing-algorithm RSASSA_PKCS1_V1_5_SHA_256 \
    --output text \
    --query Signature | base64 --decode > ExampleSignature
```

このコマンドは何も出力しません。この例では、出力の Signature プロパティを抽出し、ファイルに保存します。

AWS KMS での非対称 KMS キー使用の詳細については、「AWS Key Management Service Developer Guide」の「Asymmetric keys in AWS KMS」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Sign」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

KMS キーにタグを追加するには

次の tag-resource 例では、カスタマーマネージド KMS キーに "Purpose":"Test" タグと "Dept":"IT" タグを追加します。これらのタグを使用して KMS キーにラベルを付け、アクセス許可用と監査用の KMS キーカテゴリを作成できます。

KMS キーを指定するには、key-id パラメータを使用します。この例では、キー ID 値を使用していますが、このコマンドでは、キー ID またはキー ARN を使用できます。

```
aws kms tag-resource \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --tags TagKey='Purpose',TagValue='Test' TagKey='Dept',TagValue='IT'
```

このコマンドは何も出力しません。AWS KMS KMS キーのタグを表示するには、list-resource-tags コマンドを使用します。

AWS KMS でのタグ使用の詳細については、「AWS Key Management Service Developer Guide」の「Tagging keys」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

KMS キーからタグを削除するには

次の untag-resource の例では、カスタマーマネージド KMS キーから "Purpose" キーを持つタグを削除します。

KMS キーを指定するには、key-id パラメータを使用します。この例では、キー ID 値を使用していますが、このコマンドでは、キー ID またはキー ARN を使用できます。このコマンドを実行する前に、サンプルキー ID を AWS アカウントの有効なキー ID に置き換えます。

```
aws kms untag-resource \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --tag-key 'Purpose'
```

このコマンドは何も出力しません。AWS KMS KMS キーのタグを表示するには、list-resource-tags コマンドを使用します。

AWS KMS でのタグ使用の詳細については、「AWS Key Management Service Developer Guide」の「Tagging keys」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-alias

次のコード例は、update-alias を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エイリアスを別の KMS キーに関連付けるには

次の update-alias の例は、エイリアス alias/test-key を別の KMS キーに関連付けます。

--alias-name パラメータはエイリアス名を指定します。エイリアス名の値は alias/ で始まる必要があります。--target-key-id パラメータは、エイリアスに関連付ける KMS キーを指定します。エイリアスの現在の KMS キーを指定する必要はありません。

```
aws kms update-alias \
    --alias-name alias/test-key \
    --target-key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

このコマンドは何も出力しません。エイリアスを見つけるには、list-aliases コマンドを使用します。

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「エイリアスの更新」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「UpdateAlias」を参照してください。

### update-custom-key-store

次のコード例は、update-custom-key-store を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: カスタムキーストアのわかりやすい名前を編集するには

次の update-custom-key-store の例では、カスタムキーストアの名前を変更します。この例は、AWS CloudHSM キーストアまたは外部キーストアに対して機能します。

custom-key-store-id を使用して、キーストアを識別します。new-custom-key-store-name パラメータを使用して、新しいフレンドリ名を指定します。

AWS CloudHSM キーストアのわかりやすい名前を更新するには、disconnect-custom-key-store コマンドを使用するなどの方法で、まずキーストアを切断する必要があります。外部キーストアのわかりやすい名前は、外部キーストアが接続されていても切断されていても更新できます。カスタムキーストアの接続状態を確認するには、describe-custom-key-store コマンドを使用します。

```
aws kms update-custom-key-store \
    --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0 \
    --new-custom-key-store-name ExampleKeyStore
```

このコマンドはデータを返しません。コマンドが機能したことを確認するには、describe-custom-key-stores コマンドを使用します。

AWS CloudHSM キーストアの更新の詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「Editing AWS CloudHSM key store settings」を参照してください。

外部キーストアの更新の詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「外部キーストアのプロパティの編集」を参照してください。

例 2: AWS CloudHSM キーストアの kmsuser パスワードを編集するには

次の update-custom-key-store 例では、kmsuser パスワードの値を、指定されたキーストアに関連付けられた CloudHSM クラスター内の kmsuser の現在のパスワードに更新します。このコマンドは、クラスターの kmsuser パスワードを変更しません。現在のパスワードを AWS KMS に伝えるだけです。KMS に現在の kmsuser パスワードがない場合は、AWS CloudHSM キーストアに接続できません。

注: AWS CloudHSM キーストアを更新する前に、そのキーストアを切断する必要があります。disconnect-custom-key-store コマンドを使用します。コマンドが完了したら、AWS CloudHSM キーストアを再接続できます。connect-custom-key-store コマンドを使用します。

```
aws kms update-custom-key-store \
    --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0 \
    --key-store-password ExamplePassword
```

このコマンドは出力を返しません。変更が有効であることを確認するには、describe-custom-key-stores コマンドを使用します。

AWS CloudHSM キーストアの更新の詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「Editing AWS CloudHSM key store settings」を参照してください。

例 3: AWS CloudHSM キーストアの AWS CloudHSM クラスターを編集するには

次の例では、AWS CloudHSM キーストアに関連付けられている AWS CloudHSM クラスターを、同じクラスターの別のバックアップなど、関連するクラスターに変更します。

注: AWS CloudHSM キーストアを更新する前に、そのキーストアを切断する必要があります。disconnect-custom-key-store コマンドを使用します。コマンドが完了したら、AWS CloudHSM キーストアを再接続できます。connect-custom-key-store コマンドを使用します。

```
aws kms update-custom-key-store \
```

```
    --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0 \
    --cloud-hsm-cluster-id cluster-1a23b4cdefg
```

このコマンドは出力を返しません。変更が有効であることを確認するには、describe-custom-key-stores コマンドを使用します。

AWS CloudHSM キーストアの更新の詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「Editing AWS CloudHSM key store settings」を参照してください。

例 4: 外部キーストアのプロキシ認証情報を編集するには

次の例では、外部キーストアのプロキシ認証の認証情報を更新を更新します。値のうち 1 つを変更する場合でも、raw-secret-access-key と access-key-id の両方を指定する必要があります。この機能を使用して、無効な認証情報を修正したり、外部キーストアプロキシが認証情報をローテーションしたときに認証情報を変更したりできます。

外部キーストアで AWS KMS のプロキシ認証の認証情報を確立します。次に、このコマンドを使用して認証情報を AWS KMS に提供します。AWSKMS はこの認証情報を使用して、外部キーストアプロキシへのリクエストに署名します。

外部キーストアの接続または切断中にプロキシ認証情報を更新できます。カスタムキーストアの接続状態を確認するには、describe-custom-key-store コマンドを使用します。

```
aws kms update-custom-key-store \
    --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0 \
    --xks-proxy-authentication-credential "AccessKeyId=ABCDE12345670EXAMPLE,
 RawSecretAccessKey=DXjSUawnel2fr6SKC7G25CNxTyWKE5PF9XX6H/u9pSo="
```

このコマンドは出力を返しません。変更が有効であることを確認するには、describe-custom-key-stores コマンドを使用します。

外部キーストアの更新の詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「外部キーストアのプロパティの編集」を参照してください。

例 5: 外部キーストアのプロキシ接続を編集するには

次の例では、外部キーストアのプロキシ接続オプションをパブリックエンドポイント接続から VPC エンドポイントサービス接続に変更します。xks-proxy-connectivity 値を変更するだけでなく、VPC エンドポイントサービスに関連付けられたプライベート DNS 名を反映するように xks-proxy-uri-endpoint 値を変更する必要があります。また、xks-proxy-vpc-endpoint-service-name 値を追加する必要があります。

注: 外部ストアのプロキシ接続を更新する前に、プロキシ接続を切断する必要があります。disconnect-custom-key-store コマンドを使用します。コマンドが完了したら、connect-custom-key-store コマンドを使用して外部キーストアを再接続できます。

```
aws kms update-custom-key-store \
    --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0 \
    --xks-proxy-connectivity VPC_ENDPOINT_SERVICE \
    --xks-proxy-uri-endpoint "https://myproxy-private.xks.example.com" \
    --xks-proxy-vpc-endpoint-service-name "com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-svc-example"
```

このコマンドは出力を返しません。変更が有効であることを確認するには、describe-custom-key-stores コマンドを使用します。

外部キーストアの更新の詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「外部キーストアのプロパティの編集」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateCustomKeyStore」を参照してください。

### update-key-description

次のコード例は、update-key-description を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: カスタマーマネージド KMS キーに説明を追加または変更するには

次の update-key-description 例では、カスタマーマネージド KMS キーに説明を追加します。同じコマンドを使用して、既存の説明を変更できます。

--key-id パラメータは、コマンドの KMS キーを識別します。この例では、キーの ARN 値を使用していますが、キー ID または KMS キー ARN のいずれかを使用できます。--description パラメータは新しい説明を指定します。このパラメータの値は、KMS キーの現在の説明 (ある場合) を置き換えます。

```
aws kms update-key-description \
    --key-id arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --description "IT Department test key"
```

このコマンドは何も出力しません。KMS キーの説明を表示するには、describe-key コマンドを使用します。

詳細については、「AWS Key Management Service API リファレンス」の「UpdateKeyDescription」を参照してください。

例 2: カスタマーマネージド KMS キーの説明を削除するには

次の update-key-description の例では、カスタマーマネージド KMS キーの説明を削除します。

--key-id パラメータは、コマンドの KMS キーを識別します。この例ではキー ID 値を使用しますが、KMS キーのキー ID またはキー ARN を使用できます。空の文字列値 ('') を持つ --description パラメータは、既存の説明を削除します。

```
aws kms update-key-description \
    --key-id 0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321 \
    --description ''
```

このコマンドは何も出力しません。KMS キーの説明を表示するには、describe-key コマンドを使用します。

詳細については、「AWS Key Management Service API リファレンス」の「UpdateKeyDescription」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateKeyDescription」を参照してください。

### verify-mac

次のコード例は、verify-mac を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: HMAC を検証するには

次の verify-mac コマンドは、特定のメッセージの HMAC、HMAC KMS キー、および MAC アルゴリズムを検証します。レスポンスの MacValid 値が「true」の場合、HMAC は有効であることを示します。

AWS CLI v2 では、message パラメータの値は Base64 でエンコードされている必要があります。または、メッセージをファイルに保存し、fileb:// プレフィックスを使用することも可能

です。このプレフィックスは、ファイルからバイナリデータを読み取るように AWS CLI に指示します。

指定する MAC は Base64 でエンコードされているものであってはなりません。generate-mac コマンドが返す MAC のデコードについては、generate-mac コマンドの例を参照してください。

このコマンドを実行する前に、サンプルキー ID を AWS アカウントの有効なキー ID に置き換えます。キー ID は、キー用途が GENERATE_VERIFY_MAC の HMAC KMS キーを表す必要があります。

```
msg=(echo 'Hello World' | base64)

aws kms verify-mac \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --message fileb://Message \
    --mac-algorithm HMAC_SHA_384 \
    --mac fileb://ExampleMac
```

出力:

```
{
    "KeyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "MacValid": true,
    "MacAlgorithm": "HMAC_SHA_384"
}
```

AWS KMS での HMAC KMS キー使用の詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「HMAC keys in AWS KMS」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「VerifyMac」を参照してください。

### verify

次のコード例は、verify を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デジタル署名を検証するには

次の verify は、短い Base64 でエンコードされたメッセージの暗号化署名を検証します。キー ID、メッセージ、メッセージタイプ、署名アルゴリズムは、メッセージの署名に使用されたものと同じである必要があります。

AWS CLI v2 では、message パラメータの値は Base64 でエンコードされている必要があります。または、メッセージをファイルに保存し、fileb:// プレフィックスを使用することも可能です。このプレフィックスは、ファイルからバイナリデータを読み取るように AWS CLI に指示します。

指定する署名は Base64 エンコードされているものであってはなりません。sign コマンドが返す署名のデコードについては、sign コマンドの例を参照してください。

コマンドの出力には、署名が検証済みであることを示すブール値 SignatureValid フィールドが含まれます。署名の検証が失敗した場合、verify コマンドの実行結果も失敗となります。

このコマンドを実行する前に、サンプルキー ID を AWS アカウントの有効なキー ID に置き換えます。

```
aws kms verify \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --message fileb://EncodedMessage \
    --message-type RAW \
    --signing-algorithm RSASSA_PKCS1_V1_5_SHA_256 \
    --signature fileb://ExampleSignature
```

出力:

```
{
    "KeyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "SignatureValid": true,
    "SigningAlgorithm": "RSASSA_PKCS1_V1_5_SHA_256"
}
```

AWS KMS での非対称 KMS キー使用の詳細については、「AWS Key Management Service Developer Guide」の「Using asymmetric keys」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Verify」を参照してください。

# AWS CLI を使用した Lake Formation の例

次のコード例は、Lake Formation で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック


- アクション


## アクション

### `add-lf-tags-to-resource`

次のコード例は、`add-lf-tags-to-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

1 つまたは複数の LF タグを既存のリソースにアタッチするには

次の `add-lf-tags-to-resource` の例では、特定の LF タグをテーブルリソースにアタッチします。

```
aws lakeformation add-lf-tags-to-resource \
    --cli-input-json file://input.json
```

`input.json` の内容:

```
{
    "CatalogId": "123456789111",
    "Resource": {
        "Table": {
            "CatalogId": "123456789111",
            "DatabaseName": "tpc",
            "Name": "dl_tpc_promotion"
        }
```

```
    },
    "LFTags": [{
        "CatalogId": "123456789111",
        "TagKey": "usergroup",
        "TagValues": [
            "analyst"
        ]
    }]
}
```

出力:

```
{
    "Failures": []
}
```

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Assigning LF-Tags to Data Catalog resources」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddLfTagsToResource」を参照してください。

### batch-grant-permissions

次のコード例は、batch-grant-permissions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースに対するアクセス許可をプリンシパルに一括で付与するには

次の batch-grant-permissions の例では、指定されたリソースに対するアクセス許可をプリンシパルに一括で付与します。

```
aws lakeformation batch-grant-permissions \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "CatalogId": "123456789111",
    "Entries": [{
            "Id": "1",
```

```
            "Principal": {
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-
developer"
            },
            "Resource": {
                "Table": {
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "DatabaseName": "tpc",
                    "Name": "dl_tpc_promotion"
                }
            },
            "Permissions": [
                "ALL"
            ],
            "PermissionsWithGrantOption": [
                "ALL"
            ]
        },
        {
            "Id": "2",
            "Principal": {
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-
developer"
            },
            "Resource": {
                "Table": {
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "DatabaseName": "tpc",
                    "Name": "dl_tpc_customer"
                }
            },
            "Permissions": [
                "ALL"
            ],
            "PermissionsWithGrantOption": [
                "ALL"
            ]
        },
        {
            "Id": "3",
            "Principal": {
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-
business-analyst"
            },
```

```
            "Resource": {
                "Table": {
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "DatabaseName": "tpc",
                    "Name": "dl_tpc_promotion"
                }
            },
            "Permissions": [
                "ALL"
            ],
            "PermissionsWithGrantOption": [
                "ALL"
            ]
        },
        {
            "Id": "4",
            "Principal": {
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-
developer"
            },
            "Resource": {
                "DataCellsFilter": {
                    "TableCatalogId": "123456789111",
                    "DatabaseName": "tpc",
                    "TableName": "dl_tpc_item",
                    "Name": "developer_item"
                }
            },
            "Permissions": [
                "SELECT"
            ],
            "PermissionsWithGrantOption": []
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "Failures": []
}
```

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Granting and revoking permissions on Data Catalog resources」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchGrantPermissions」を参照してください。

### batch-revoke-permissions

次のコード例は、batch-revoke-permissions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースに対するアクセス許可をプリンシパルから一括で取り消すには

次の batch-revoke-permissions の例では、指定されたリソースに対するアクセス許可をプリンシパルから一括で取り消します。

```
aws lakeformation batch-revoke-permissions \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "CatalogId": "123456789111",
    "Entries": [{
            "Id": "1",
            "Principal": {
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-
developer"
            },
            "Resource": {
                "Table": {
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "DatabaseName": "tpc",
                    "Name": "dl_tpc_promotion"
                }
            },
            "Permissions": [
                "ALL"
            ],
            "PermissionsWithGrantOption": [
                "ALL"
            ]
```

```
        },
        {
            "Id": "2",
            "Principal": {
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-
business-analyst"
            },
            "Resource": {
                "Table": {
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "DatabaseName": "tpc",
                    "Name": "dl_tpc_promotion"
                }
            },
            "Permissions": [
                "ALL"
            ],
            "PermissionsWithGrantOption": [
                "ALL"
            ]
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "Failures": []
}
```

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Granting and revoking permissions on Data Catalog resources」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchRevokePermissions」を参照してください。

### `cancel-transaction`

次のコード例は、`cancel-transaction` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トランザクションをキャンセルするには

次の cancel-transaction の例では、トランザクションをキャンセルします。

```
aws lakeformation cancel-transaction \
    --transaction-id='b014d972ca8347b89825e33c5774aec4'
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Reading from and writing to the data lake within transactions」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelTransaction」を参照してください。

### commit-transaction

次のコード例は、commit-transaction を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トランザクションをコミットするには

次の commit-transaction の例では、トランザクションをコミットします。

```
aws lakeformation commit-transaction \
    --transaction-id='b014d972ca8347b89825e33c5774aec4'
```

出力:

```
{
    "TransactionStatus": "committed"
}
```

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Reading from and writing to the data lake within transactions」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CommitTransaction」を参照してください。

### create-data-cells-filter

次のコード例は、create-data-cells-filter を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: データセルフィルターを作成するには

次の create-data-cells-filter の例では、データセルフィルターを作成し、行の条件に基づいて特定の列へのアクセス許可を付与できるようにします。

```
aws lakeformation create-data-cells-filter \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "TableData": {
        "ColumnNames": ["p_channel_details", "p_start_date_sk", "p_promo_name"],
        "DatabaseName": "tpc",
        "Name": "developer_promotion",
        "RowFilter": {
            "FilterExpression": "p_promo_name='ese'"
        },
        "TableCatalogId": "123456789111",
        "TableName": "dl_tpc_promotion"
    }
}
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Data filtering and cell-level security in Lake Formation」を参照してください。

例 2: 列フィルターを作成するには

次の create-data-cells-filter の例では、データフィルターを作成し、特定の列へのアクセス許可を付与できるようにします。

```
aws lakeformation create-data-cells-filter \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "TableData": {
```

```
        "ColumnNames": ["p_channel_details", "p_start_date_sk", "p_promo_name"],
        "DatabaseName": "tpc",
        "Name": "developer_promotion_allrows",
        "RowFilter": {
            "AllRowsWildcard": {}
        },
        "TableCatalogId": "123456789111",
        "TableName": "dl_tpc_promotion"
    }
}
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Data filtering and cell-level security in Lake Formation」を参照してください。

例 3: 列を除外するデータフィルターを作成するには

次の `create-data-cells-filter` の例では、データフィルターを作成し、指定された列を除くすべてへのアクセス許可を付与できるようにします。

```
aws lakeformation create-data-cells-filter \
    --cli-input-json file://input.json
```

`input.json` の内容:

```
{
    "TableData": {
        "ColumnWildcard": {
            "ExcludedColumnNames": ["p_channel_details", "p_start_date_sk"]
        },
        "DatabaseName": "tpc",
        "Name": "developer_promotion_excludecolumn",
        "RowFilter": {
            "AllRowsWildcard": {}
        },
        "TableCatalogId": "123456789111",
        "TableName": "dl_tpc_promotion"
    }
}
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Data filtering and cell-level security in Lake Formation」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDataCellsFilter」を参照してください。

### create-lf-tag

次のコード例は、create-lf-tag を使用する方法を示しています。

AWS CLI

LF タグを作成するには

次の create-lf-tag の例では、指定された名前とキーを持つ LF タグを作成します。

```
aws lakeformation create-lf-tag \
    --catalog-id '123456789111' \
    --tag-key 'usergroup' \
    --tag-values '["developer","analyst","campaign"]'
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Managing LF-Tags for metadata access control」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateLfTag」を参照してください。

### delete-data-cells-filter

次のコード例は、delete-data-cells-filter を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データセルフィルターを削除するには

次の delete-data-cells-filter の例では、指定されたデータセルフィルターを削除します。

```
aws lakeformation delete-data-cells-filter \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "TableCatalogId": "123456789111",
    "DatabaseName": "tpc",
    "TableName": "dl_tpc_promotion",
    "Name": "developer_promotion"
}
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Data filtering and cell-level security in Lake Formation」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDataCellsFilter」を参照してください。

### delete-lf-tag

次のコード例は、delete-lf-tag を使用する方法を示しています。

AWS CLI

LF タグ定義を削除するには

次の delete-lf-tag の例では、LF タグ定義を削除します。

```
aws lakeformation delete-lf-tag \
    --catalog-id '123456789111' \
    --tag-key 'usergroup'
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Managing LF-Tags for metadata access control」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteLfTag」を参照してください。

### delete-objects-on-cancel

次のコード例は、delete-objects-on-cancel を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トランザクションがキャンセルされたときにオブジェクトを削除するには

次の delete-objects-on-cancel の例では、トランザクションがキャンセルされたときに、一覧表示されている S3 オブジェクトを削除します。

```
aws lakeformation delete-objects-on-cancel \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "CatalogId": "012345678901",
    "DatabaseName": "tpc",
    "TableName": "dl_tpc_household_demographics_gov",
    "TransactionId": "1234d972ca8347b89825e33c5774aec4",
    "Objects": [{
        "Uri": "s3://lf-data-lake-012345678901/target/
dl_tpc_household_demographics_gov/run-unnamed-1-part-block-0-r-00000-snappy-
ff26b17504414fe88b302cd795eabd00.parquet",
        "ETag": "1234ab1fc50a316b149b4e1f21a73800"
    }]
}
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Reading from and writing to the data lake within transactions」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteObjectsOnCancel」を参照してください。

## deregister-resource

次のコード例は、deregister-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データレイクストレージの登録を解除するには

次の deregister-resource の例では、Lake Formation によって管理されるリソースの登録を解除します。

```
aws lakeformation deregister-resource \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "ResourceArn": "arn:aws:s3:::lf-emr-athena-result-123"
}
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Adding an Amazon S3 location to your data lake」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeregisterResource」を参照してください。

### describe-transaction

次のコード例は、describe-transaction を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トランザクションの詳細を取得するには

次の describe-transaction の例では、単一のトランザクションの詳細を返します。

```
aws lakeformation describe-transaction \
    --transaction-id='8cb4b1a7cc8d486fbaca9a64e7d9f5ce'
```

出力:

```
{
    "TransactionDescription": {
        "TransactionId": "12345972ca8347b89825e33c5774aec4",
        "TransactionStatus": "committed",
        "TransactionStartTime": "2022-08-10T14:29:04.046000+00:00",
        "TransactionEndTime": "2022-08-10T14:29:09.681000+00:00"
    }
}
```

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Reading from and writing to the data lake within transactions」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTransaction」を参照してください。

### extend-transaction

次のコード例は、extend-transaction を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トランザクションを拡張するには

次の extend-transaction の例では、トランザクションを拡張します。

```
aws lakeformation extend-transaction \
    --transaction-id='8cb4b1a7cc8d486fbaca9a64e7d9f5ce'
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Reading from and writing to the data lake within transactions」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ExtendTransaction」を参照してください。

### get-data-lake-settings

次のコード例は、get-data-lake-settings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Lake Formation が管理するデータレイク設定を取得するには

次の get-data-lake-settings の例では、データレイク管理者およびその他のデータレイク設定のリストを取得します。

```
aws lakeformation get-data-lake-settings \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "CatalogId": "123456789111"
}
```

出力:

```
{
    "DataLakeSettings": {
        "DataLakeAdmins": [{
            "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-admin"
        }],
        "CreateDatabaseDefaultPermissions": [],
        "CreateTableDefaultPermissions": [
                {
                        "Principal": {
                            "DataLakePrincipalIdentifier": "IAM_ALLOWED_PRINCIPALS"
                        },
                        "Permissions": [
                            "ALL"
                        ]
                }
        ],
        "TrustedResourceOwners": [],
        "AllowExternalDataFiltering": true,
        "ExternalDataFilteringAllowList": [{
            "DataLakePrincipalIdentifier": "123456789111"
        }],
        "AuthorizedSessionTagValueList": [
            "Amazon EMR"
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Changing the default security settings for your data lake」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDataLakeSettings」を参照してください。

### get-effective-permissions-for-path

次のコード例は、get-effective-permissions-for-path を使用する方法を示しています。

AWS CLI

特定のパスにあるリソースに対するアクセス許可を取得するには

次の get-effective-permissions-for-path の例では、Amazon S3 のパスにある指定されたテーブルまたはデータベースリソースに対する Lake Formation アクセス許可を返します。

```
aws lakeformation get-effective-permissions-for-path \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "CatalogId": "123456789111",
    "ResourceArn": "arn:aws:s3:::lf-data-lake-123456789111"
}
```

出力:

```
{
    "Permissions": [{
            "Principal": {
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-
campaign-manager"
            },
            "Resource": {
                "Database": {
                    "Name": "tpc"
                }
            },
            "Permissions": [
                "DESCRIBE"
            ],
            "PermissionsWithGrantOption": []
        },
        {
            "Principal": {
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:role/EMR-
RuntimeRole"
            },
            "Resource": {
                "Database": {
                    "Name": "tpc"
```

```
                }
            },
            "Permissions": [
                "ALL"
            ],
            "PermissionsWithGrantOption": []
        },
        {
            "Principal": {
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:saml-
provider/oktaSAMLProvider:user/emr-developer"
            },
            "Resource": {
                "Database": {
                    "Name": "tpc"
                }
            },
            "Permissions": [
                "ALL",
                "DESCRIBE"
            ],
            "PermissionsWithGrantOption": []
        },
        {
            "Principal": {
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-
admin"
            },
            "Resource": {
                "Database": {
                    "Name": "tpc"
                }
            },
            "Permissions": [
                "ALL",
                "ALTER",
                "CREATE_TABLE",
                "DESCRIBE",
                "DROP"
            ],
            "PermissionsWithGrantOption": [
                "ALL",
                "ALTER",
                "CREATE_TABLE",
```

```
                "DESCRIBE",
                "DROP"
            ]
        },
        {
            "Principal": {
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:role/LF-
GlueServiceRole"
            },
            "Resource": {
                "Database": {
                    "Name": "tpc"
                }
            },
            "Permissions": [
                "CREATE_TABLE"
            ],
            "PermissionsWithGrantOption": []
        }
    ],
    "NextToken":
 "E5SlJDSTZleUp6SWpvaU9UQTNORE0zTXpFeE5Ua3pJbjE5TENKbGVIQnBjbUYwYVc5dUlqcDdJbk5sWTI5dVpITWlP
}
```

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Lake Formation アクセス許可の管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetEffectivePermissionsForPath」を参照してください。

### get-lf-tag

次のコード例は、get-lf-tag を使用する方法を示しています。

AWS CLI

LF タグ定義を取得するには

次の get-lf-tag の例では、LF タグ定義を取得します。

```
aws lakeformation get-lf-tag \
    --catalog-id '123456789111' \
    --tag-key 'usergroup'
```

出力:

```
{
    "CatalogId": "123456789111",
    "TagKey": "usergroup",
    "TagValues": [
        "analyst",
        "campaign",
        "developer"
    ]
}
```

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Managing LF-Tags for metadata access control」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetLfTag」を参照してください。

### get-query-state

次のコード例は、get-query-state を使用する方法を示しています。

AWS CLI

送信されたクエリの状態を取得するには

次の get-query-state の例では、以前に送信されたクエリの状態を返します。

```
aws lakeformation get-query-state \
    --query-id='1234273f-4a62-4cda-8d98-69615ee8be9b'
```

出力:

```
{
    "State": "FINISHED"
}
```

詳細については、「AWS Developer Guide」の「Transactional data operations」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetQueryState」を参照してください。

### get-query-statistics

次のコード例は、get-query-statistics を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クエリ統計を取得するには

次の get-query-statistics の例では、クエリの計画と実行に関する統計を取得します。

```
aws lakeformation get-query-statistics \
    --query-id='1234273f-4a62-4cda-8d98-69615ee8be9b'
```

出力:

```
{
    "ExecutionStatistics": {
        "AverageExecutionTimeMillis": 0,
        "DataScannedBytes": 0,
        "WorkUnitsExecutedCount": 0
    },
    "PlanningStatistics": {
        "EstimatedDataToScanBytes": 43235,
        "PlanningTimeMillis": 2377,
        "QueueTimeMillis": 440,
        "WorkUnitsGeneratedCount": 1
    },
    "QuerySubmissionTime": "2022-08-11T02:14:38.641870+00:00"
}
```

詳細については、「AWS Developer Guide」の「Transactional data operations」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetQueryStatistics」を参照してください。

### get-resource-lf-tags

次のコード例は、get-resource-lf-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

LF タグを一覧表示するには

次の list-lf-tags の例では、リクエストしたユーザーが閲覧アクセス許可を持っている LF タグのリストを返します。

```
aws lakeformation list-lf-tags \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "CatalogId": "123456789111",
    "ResourceShareType": "ALL",
    "MaxResults": 2
}
```

出力:

```
{
"LFTags": [{
        "CatalogId": "123456789111",
        "TagKey": "category",
        "TagValues": [
            "private",
            "public"
        ]
    },
    {
        "CatalogId": "123456789111",
        "TagKey": "group",
        "TagValues": [
            "analyst",
            "campaign",
            "developer"
        ]
    }],
    "NextToken": "kIiwiZXhwaXJhdGlvbiI6eyJzZWNvbmRzIjoxNjYwMDY4dCI6ZmFsc2V9"
}
```

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Managing LF-Tags for metadata access control」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetResourceLfTags」を参照してください。

### get-table-objects

次のコード例は、get-table-objects を使用する方法を示しています。

AWS CLI

管理対象テーブルのオブジェクトを一覧表示するには

次の get-table-objects の例では、指定された管理対象テーブルを構成する Amazon S3 オブジェクトのセットを返します。

```
aws lakeformation get-table-objects \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "CatalogId": "012345678901",
    "DatabaseName": "tpc",
    "TableName": "dl_tpc_household_demographics_gov",
    "QueryAsOfTime": "2022-08-10T15:00:00"
}
```

出力:

```
{
    "Objects": [{
        "PartitionValues": [],
        "Objects": [{
            "Uri": "s3://lf-data-lake-012345678901/target/
dl_tpc_household_demographics_gov/run-unnamed-1-part-block-0-r-00000-snappy-
ff26b17504414fe88b302cd795eabd00.parquet",
            "ETag": "12345b1fc50a316b149b4e1f21a73800",
            "Size": 43235
        }]
    }]
}
```

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Reading from and writing to the data lake within transactions」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetTableObjects」を参照してください。

### get-work-unit-results

次のコード例は、get-work-unit-results を使用する方法を示しています。

AWS CLI

特定のクエリの作業単位を取得するには

次の get-work-unit-results の例では、クエリから得られた作業単位を返します。

```
aws lakeformation get-work-units \
    --query-id='1234273f-4a62-4cda-8d98-69615ee8be9b' \
    --work-unit-id '0' \
    --work-unit-token 'B2fMSdmQXe9umX8Ux8XCo4=' outfile
```

出力:

```
outfile with Blob content.
```

詳細については、「AWS Developer Guide」の「Transactional data operations」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetWorkUnitResults」を参照してください。

### get-work-units

次のコード例は、get-work-units を使用する方法を示しています。

AWS CLI

作業単位を取得するには

次の get-work-units の例では、StartQueryPlanning オペレーションによって生成された作業単位を取得します。

```
aws lakeformation get-work-units \
    --query-id='1234273f-4a62-4cda-8d98-69615ee8be9b'
```

出力:

```
{
```

```
    "WorkUnitRanges": [{
        "WorkUnitIdMax": 0,
        "WorkUnitIdMin": 0,
        "WorkUnitToken":
 "1234eMAk4kLO4umqEL4Z5WuxL04AXwABABVhd3MtY3J5cHRvLXB1YmxpYy1rZXkAREEwYm9QbkhINmFYTWphbmMxZW
+f88jzGrYq22gE6jkQlpOB
+Oet2eqNUmFudAAAAfjB8BgkqhkiG9w0BBwagbzBtAgEAMGgGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMCOEWRda
wAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAEAAACX3/w5h75QAPomfKH+cyEKYU1yccUmBl
+VSojiGOtdsUk7vcjYXUUboYm3dvqRqX2s4gROMOn
+Ij8R0/8jYmnHkpvyAFNVRPyETyIKg7k5Z9+5I1c2d3446Jw/moWGGxjH8AEG9h27ytmOhozxDOEi/
F2ZoXz6wlGDfGUo/2WxCkYOhTyNaw6TM
+7drTM7yrW4iNVLUM0LX0xnFjIAhLhooWJek6vjQZUAZzBlAjBH8okRtYP8R7AY2Wls/
hqFBhG0V4l42AC0LxsuZbMQrE2SzWZUZ0E9Uew7/n0cyX4CMQDR79INyv4ysMByW9kKGGKyba+cCNklExMR
+btBQBmMuB2fMSdmQXe9umX8Ux8XCo4="
    }],
    "QueryId": "1234273f-4a62-4cda-8d98-69615ee8be9b"
}
```

詳細については、「AWS Developer Guide」の「Transactional data operations」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetWorkUnits」を参照してください。

### grant-permissions

次のコード例は、grant-permissions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: LF タグを使用してリソースに対するアクセス許可をプリンシパルに付与するには

次の grant-permissions の例では、LF タグポリシーに一致するデータベースリソースに対する ALL アクセス許可をプリンシパルに付与します。

```
aws lakeformation grant-permissions \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "CatalogId": "123456789111",
```

```
    "Principal": {
        "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-admin"
    },
    "Resource": {
        "LFTagPolicy": {
            "CatalogId": "123456789111",
            "ResourceType": "DATABASE",
            "Expression": [{
                "TagKey": "usergroup",
                "TagValues": [
                    "analyst",
                    "developer"
                ]
            }]
        }
    },
    "Permissions": [
        "ALL"
    ],
    "PermissionsWithGrantOption": [
        "ALL"
    ]
}
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Granting and revoking permissions on Data Catalog resources」を参照してください。

例 2: 列レベルのアクセス許可をプリンシパルに付与するには

次の grant-permissions の例では、特定の列を選択するアクセス許可をプリンシパルに付与します。

```
aws lakeformation grant-permissions \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "CatalogId": "123456789111",
    "Principal": {
        "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-developer"
```

```
    },
    "Resource": {
        "TableWithColumns": {
            "CatalogId": "123456789111",
            "ColumnNames": ["p_end_date_sk"],
            "DatabaseName": "tpc",
            "Name": "dl_tpc_promotion"
        }
    },
    "Permissions": [
        "SELECT"
    ],
    "PermissionsWithGrantOption": []
}
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Granting and revoking permissions on Data Catalog resources」を参照してください。

例 3: テーブルのアクセス許可をプリンシパルに付与するには

次の grant-permissions の例では、特定のデータベースのすべてのテーブルに対する選択アクセス許可をプリンシパルに付与します。

```
aws lakeformation grant-permissions \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "CatalogId": "123456789111",
    "Principal": {
        "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-developer"
    },
    "Resource": {
        "Table": {
            "CatalogId": "123456789111",
            "DatabaseName": "tpc",
            "TableWildcard": {}
        }
    },
    "Permissions": [
```

```
        "SELECT"
    ],
    "PermissionsWithGrantOption": []
}
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Granting and revoking permissions on Data Catalog resources」を参照してください。

例 4: LF タグに対するアクセス許可をプリンシパルに付与するには

次の grant-permissions の例では、LF タグに対する関連付けアクセス許可をプリンシパルに付与します。

```
aws lakeformation grant-permissions \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "CatalogId": "123456789111",
    "Principal": {
        "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-developer"
    },
    "Resource": {
        "LFTag": {
            "CatalogId": "123456789111",
            "TagKey": "category",
            "TagValues": [
                "private", "public"
            ]
        }

    },
    "Permissions": [
        "ASSOCIATE"
    ],
    "PermissionsWithGrantOption": []
}
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Granting and revoking permissions on Data Catalog resources」を参照してください。

例 5: データロケーションに対するアクセス許可をプリンシパルに付与するには

次の grant-permissions の例では、データロケーションに対するアクセス許可をプリンシパルに付与します。

```
aws lakeformation grant-permissions \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "CatalogId": "123456789111",
    "Principal": {
        "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-developer"
    },
    "Resource": {
        "DataLocation": {
            "CatalogId": "123456789111",
            "ResourceArn": "arn:aws:s3:::lf-data-lake-123456789111"
        }
    },
    "Permissions": [
        "DATA_LOCATION_ACCESS"
    ],
    "PermissionsWithGrantOption": []
}
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Granting and revoking permissions on Data Catalog resources」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GrantPermissions」を参照してください。

## list-data-cells-filter

次のコード例は、list-data-cells-filter を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データセルフィルターを一覧表示するには

次の list-data-cells-filter の例では、特定のテーブルのデータセルフィルターを一覧表示します。

```
aws lakeformation list-data-cells-filter \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "MaxResults": 2,
    "Table": {
        "CatalogId": "123456789111",
        "DatabaseName": "tpc",
        "Name": "dl_tpc_promotion"
    }
}
```

出力:

```
{
    "DataCellsFilters": [{
            "TableCatalogId": "123456789111",
            "DatabaseName": "tpc",
            "TableName": "dl_tpc_promotion",
            "Name": "developer_promotion",
            "RowFilter": {
                "FilterExpression": "p_promo_name='ese'"
            },
            "ColumnNames": [
                "p_channel_details",
                "p_start_date_sk",
                "p_purpose",
                "p_promo_id",
                "p_promo_name",
                "p_end_date_sk",
                "p_discount_active"
            ]
        },
```

```
        {
            "TableCatalogId": "123456789111",
            "DatabaseName": "tpc",
            "TableName": "dl_tpc_promotion",
            "Name": "developer_promotion_allrows",
            "RowFilter": {
                "FilterExpression": "TRUE",
                "AllRowsWildcard": {}
            },
            "ColumnNames": [
                "p_channel_details",
                "p_start_date_sk",
                "p_promo_name"
            ]
        }
    ],
    "NextToken": "2MDA2MTgwNiwibmFub3MiOjE0MDAwMDAwMH19"
}
```

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Data filtering and cell-level security in Lake Formation」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDataCellsFilter」を参照してください。

### `list-permissions`

次のコード例は、`list-permissions` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: リソースに対するプリンシパルアクセス許可のリストを取得するには

次の `list-permissions` の例では、データベースリソースに対するプリンシパルアクセス許可のリストを返します。

```
aws lakeformation list-permissions \
    --cli-input-json file://input.json
```

`input.json` の内容:

```
{
```

```
    "CatalogId": "123456789111",
    "ResourceType": "DATABASE",
    "MaxResults": 2
}
```

出力:

```
{
    "PrincipalResourcePermissions": [{
        "Principal": {
            "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-
campaign-manager"
        },
        "Resource": {
            "Database": {
                "CatalogId": "123456789111",
                "Name": "tpc"
            }
        },
        "Permissions": [
            "DESCRIBE"
        ],
        "PermissionsWithGrantOption": []
    }],
    "NextToken":
 "E5SlJDSTZleUp6SWpvaU9UQTNORE0zTXpFeE5Ua3pJbjE5TENKbGVIQnBjbUYwYVc5dUlqcDdJbk5sWTI5dVpITWlP
}
```

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Lake Formation アクセス許可の管理」を参照してください。

例 2: データフィルターを使用してテーブルに対するプリンシパルアクセス許可のリストを取得するには

次の `list-permissions` の例では、プリンシパルに付与された関連するデータフィルターを使用して、テーブルに対するアクセス許可を一覧表示します。

```
aws lakeformation list-permissions \
    --cli-input-json file://input.json
```

`input.json` の内容:

```
{
    "CatalogId": "123456789111",
    "Resource": {
        "Table": {
            "CatalogId": "123456789111",
            "DatabaseName": "tpc",
            "Name": "dl_tpc_customer"
        }
    },
    "IncludeRelated": "TRUE",
    "MaxResults": 10
}
```

出力:

```
{
    "PrincipalResourcePermissions": [{
            "Principal": {
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:role/
Admin"
            },
            "Resource": {
                "Table": {
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "DatabaseName": "customer",
                    "Name": "customer_invoice"
                }
            },
            "Permissions": [
                "ALL",
                "ALTER",
                "DELETE",
                "DESCRIBE",
                "DROP",
                "INSERT"
            ],
            "PermissionsWithGrantOption": [
                "ALL",
                "ALTER",
                "DELETE",
                "DESCRIBE",
                "DROP",
                "INSERT"
```

```
            ]
        },
        {
            "Principal": {
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:role/
Admin"
            },
            "Resource": {
                "TableWithColumns": {
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "DatabaseName": "customer",
                    "Name": "customer_invoice",
                    "ColumnWildcard": {}
                }
            },
            "Permissions": [
                "SELECT"
            ],
            "PermissionsWithGrantOption": [
                "SELECT"
            ]
        },
        {
            "Principal": {
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:role/
Admin"
            },
            "Resource": {
                "DataCellsFilter": {
                    "TableCatalogId": "123456789111",
                    "DatabaseName": "customer",
                    "TableName": "customer_invoice",
                    "Name": "dl_us_customer"
                }
            },
            "Permissions": [
                "DESCRIBE",
                "SELECT",
                "DROP"
            ],
            "PermissionsWithGrantOption": []
        }
    ],
    "NextToken": "VyeUFjY291bnRQZXJtaXNzaW9ucyI6ZmFsc2V9"
```

```
}
```

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Lake Formation アクセス許可の管理」を参照してください。

例 3: LF タグに対するプリンシパルアクセス許可のリストを取得するには

次の `list-permissions` の例では、プリンシパルに付与された LF タグに対するアクセス許可を一覧表示します。

```
aws lakeformation list-permissions \
    --cli-input-json file://input.json
```

`input.json` の内容:

```
{
    "CatalogId": "123456789111",
    "Resource": {
        "LFTag": {
            "CatalogId": "123456789111",
            "TagKey": "category",
            "TagValues": [
                "private"
            ]
        }
    },
    "MaxResults": 10
}
```

出力:

```
{
    "PrincipalResourcePermissions": [{
            "Principal": {
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-
admin"
            },
            "Resource": {
                "LFTag": {
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "category",
```

```
                    "TagValues": [
                        "*"
                    ]
                }
            },
            "Permissions": [
                "DESCRIBE"
            ],
            "PermissionsWithGrantOption": [
                "DESCRIBE"
            ]
        },
        {
            "Principal": {
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-
admin"
            },
            "Resource": {
                "LFTag": {
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "category",
                    "TagValues": [
                        "*"
                    ]
                }
            },
            "Permissions": [
                "ASSOCIATE"
            ],
            "PermissionsWithGrantOption": [
                "ASSOCIATE"
            ]
        }
    ],
    "NextToken": "EJwY21GMGFXOXVJanA3SW5Ocm1pc3Npb25zIjpmYWxzZX0="
}
```

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Lake Formation アクセス許可の管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPermissions」を参照してください。

### list-resources

次のコード例は、list-resources を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Lake Formation によって管理されるリソースを一覧表示するには

次の list-resources の例では、Lake Formation によって管理される条件に一致するリソースを一覧表示します。

```
aws lakeformation list-resources \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "FilterConditionList": [{
        "Field": "ROLE_ARN",
        "ComparisonOperator": "CONTAINS",
        "StringValueList": [
            "123456789111"
        ]
    }],
    "MaxResults": 10
}
```

出力:

```
{
    "ResourceInfoList": [{
            "ResourceArn": "arn:aws:s3:::lf-data-lake-123456789111",
            "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789111:role/LF-GlueServiceRole",
            "LastModified": "2022-07-21T02:12:46.669000+00:00"
        },
        {
            "ResourceArn": "arn:aws:s3:::lf-emr-test-123456789111",
            "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789111:role/EMRLFS3Role",
            "LastModified": "2022-07-29T16:22:03.211000+00:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Lake Formation アクセス許可の管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListResources」を参照してください。

### list-transactions

次のコード例は、list-transactions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのトランザクションの詳細を一覧表示するには

次の list-transactions の例では、トランザクションとそのステータスに関するメタデータを返します。

```
aws lakeformation list-transactions \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "CatalogId": "123456789111",
    "StatusFilter": "ALL",
    "MaxResults": 3
}
```

出力:

```
{
    "Transactions": [{
            "TransactionId": "1234569f08804cb790d950d4d0fe485e",
            "TransactionStatus": "committed",
            "TransactionStartTime": "2022-08-10T14:32:29.220000+00:00",
            "TransactionEndTime": "2022-08-10T14:32:33.751000+00:00"
        },
        {
            "TransactionId": "12345972ca8347b89825e33c5774aec4",
            "TransactionStatus": "committed",
            "TransactionStartTime": "2022-08-10T14:29:04.046000+00:00",
```

```
            "TransactionEndTime": "2022-08-10T14:29:09.681000+00:00"
        },
        {
            "TransactionId": "12345daf6cb047dbba8ad9b0414613b2",
            "TransactionStatus": "committed",
            "TransactionStartTime": "2022-08-10T13:56:51.261000+00:00",
            "TransactionEndTime": "2022-08-10T13:56:51.547000+00:00"
        }
    ],
    "NextToken": "77X1ebypsI7os+X2lhHsZLGNCDK3nNGpwRdFpicSOHgcX1/
QMoniUAKcpR3kj3ts3PVdMA=="
}
```

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Reading from and writing to the data lake within transactions」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTransactions」を参照してください。

### put-data-lake-settings

次のコード例は、put-data-lake-settings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Lake Formation 管理のデータレイクの設定を行うには

次の put-data-lake-settings の例では、データレイク管理者およびその他のデータレイク設定のリストを設定します。

```
aws lakeformation put-data-lake-settings \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "DataLakeSettings": {
        "DataLakeAdmins": [{
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-
admin"
            }
        ],
```

```
        "CreateDatabaseDefaultPermissions": [],
        "CreateTableDefaultPermissions": [],
        "TrustedResourceOwners": [],
        "AllowExternalDataFiltering": true,
        "ExternalDataFilteringAllowList": [{
            "DataLakePrincipalIdentifier ": "123456789111"
        }],
        "AuthorizedSessionTagValueList": ["Amazon EMR"]
    }
}
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Changing the default security settings for your data lake」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutDataLakeSettings」を参照してください。

### register-resource

次のコード例は、register-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: サービスリンクロールを使用してデータレイクストレージを登録するには

次の register-resource の例では、サービスリンクロールを使用して Lake Formation によって管理されるリソースを登録します。

```
aws lakeformation register-resource \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "ResourceArn": "arn:aws:s3:::lf-emr-athena-result-123",
    "UseServiceLinkedRole": true
}
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Adding an Amazon S3 location to your data lake」を参照してください。

例 2: カスタムロールを使用してデータレイクストレージを登録するには

次の register-resource の例では、カスタムロールを使用して Lake Formation によって管理されるリソースを登録します。

```
aws lakeformation register-resource \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "ResourceArn": "arn:aws:s3:::lf-emr-athena-result-123",
    "UseServiceLinkedRole": false,
    "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789111:role/LF-GlueServiceRole"
}
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Adding an Amazon S3 location to your data lake」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegisterResource」を参照してください。

### remove-lf-tags-from-resource

次のコード例は、remove-lf-tags-from-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースから LF タグを削除するには

次の remove-lf-tags-from-resource の例では、LF タグとテーブルリソースとの関連付けを削除します。

```
aws lakeformation remove-lf-tags-from-resource \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "CatalogId": "123456789111",
    "Resource": {
        "Table": {
            "CatalogId": "123456789111",
            "DatabaseName": "tpc",
            "Name": "dl_tpc_promotion"
        }
    },
    "LFTags": [{
        "CatalogId": "123456789111",
        "TagKey": "usergroup",
        "TagValues": [
            "developer"
        ]
    }]
}
```

出力:

```
{
    "Failures": []
}
```

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Assigning LF-Tags to Data Catalog resources」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemoveLfTagsFromResource」を参照してください。

### `revoke-permissions`

次のコード例は、`revoke-permissions` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースに対するアクセス許可をプリンシパルから取り消すには

次の `revoke-permissions` の例では、指定されたデータベースの特定のテーブルへのプリンシパルアクセス許可を取り消します。

```
aws lakeformation revoke-permissions \
```

```
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "CatalogId": "123456789111",
    "Principal": {
        "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-developer"
    },
    "Resource": {
        "Table": {
            "CatalogId": "123456789111",
            "DatabaseName": "tpc",
            "Name": "dl_tpc_promotion"
        }
    },
    "Permissions": [
        "ALL"
    ],
    "PermissionsWithGrantOption": []
}
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Granting and revoking permissions on Data Catalog resources」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RevokePermissions」を参照してください。

### search-databases-by-lf-tags

次のコード例は、search-databases-by-lf-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

LFTags でデータベースリソースの検索を行うには

次の search-databases-by-lf-tags の例では、LFTag 式に一致するデータベースリソースの検索を行います。

```
aws lakeformation search-databases-by-lf-tags \
```

```
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "MaxResults": 1,
    "CatalogId": "123456789111",
    "Expression": [{
        "TagKey": "usergroup",
        "TagValues": [
            "developer"
        ]
    }]
}
```

出力:

```
{
    "DatabaseList": [{
        "Database": {
            "CatalogId": "123456789111",
            "Name": "tpc"
        },
        "LFTags": [{
            "CatalogId": "123456789111",
            "TagKey": "usergroup",
            "TagValues": [
                "developer"
            ]
        }]
    }]
}
```

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Viewing the resources that a LF-Tag is assigned to」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SearchDatabasesByLfTags」を参照してください。

### search-tables-by-lf-tags

次のコード例は、search-tables-by-lf-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

LFTags でテーブルリソースの検索を行うには

次の search-tables-by-lf-tags の例では、LFTag 式に一致するテーブルリソースの検索を行います。

```
aws lakeformation search-tables-by-lf-tags \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "MaxResults": 2,
    "CatalogId": "123456789111",
    "Expression": [{
        "TagKey": "usergroup",
        "TagValues": [
            "developer"
        ]
    }]
}
```

出力:

```
{
    "NextToken": "c2VhcmNoQWxsVGFnc0luVGFibGVzIjpmYWxzZX0=",
    "TableList": [{
        "Table": {
            "CatalogId": "123456789111",
            "DatabaseName": "tpc",
            "Name": "dl_tpc_item"
        },
        "LFTagOnDatabase": [{
            "CatalogId": "123456789111",
            "TagKey": "usergroup",
            "TagValues": [
                "developer"
            ]
        }],
        "LFTagsOnTable": [{
            "CatalogId": "123456789111",
            "TagKey": "usergroup",
```

```
            "TagValues": [
                "developer"
            ]
        }],
        "LFTagsOnColumns": [{
                "Name": "i_item_desc",
                "LFTags": [{
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "usergroup",
                    "TagValues": [
                        "developer"
                    ]
                }]
            },
            {
                "Name": "i_container",
                "LFTags": [{
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "usergroup",
                    "TagValues": [
                        "developer"
                    ]
                }]
            },
            {
                "Name": "i_wholesale_cost",
                "LFTags": [{
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "usergroup",
                    "TagValues": [
                        "developer"
                    ]
                }]
            },
            {
                "Name": "i_manufact_id",
                "LFTags": [{
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "usergroup",
                    "TagValues": [
                        "developer"
                    ]
                }]
            },
```

```
            {
                "Name": "i_brand_id",
                "LFTags": [{
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "usergroup",
                    "TagValues": [
                        "developer"
                    ]
                }]
            },
            {
                "Name": "i_formulation",
                "LFTags": [{
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "usergroup",
                    "TagValues": [
                        "developer"
                    ]
                }]
            },
            {
                "Name": "i_current_price",
                "LFTags": [{
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "usergroup",
                    "TagValues": [
                        "developer"
                    ]
                }]
            },
            {
                "Name": "i_size",
                "LFTags": [{
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "usergroup",
                    "TagValues": [
                        "developer"
                    ]
                }]
            },
            {
                "Name": "i_rec_start_date",
                "LFTags": [{
                    "CatalogId": "123456789111",
```

```
                "TagKey": "usergroup",
                "TagValues": [
                    "developer"
                ]
            }]
        },
        {
            "Name": "i_manufact",
            "LFTags": [{
                "CatalogId": "123456789111",
                "TagKey": "usergroup",
                "TagValues": [
                    "developer"
                ]
            }]
        },
        {
            "Name": "i_item_sk",
            "LFTags": [{
                "CatalogId": "123456789111",
                "TagKey": "usergroup",
                "TagValues": [
                    "developer"
                ]
            }]
        },
        {
            "Name": "i_manager_id",
            "LFTags": [{
                "CatalogId": "123456789111",
                "TagKey": "usergroup",
                "TagValues": [
                    "developer"
                ]
            }]
        },
        {
            "Name": "i_item_id",
            "LFTags": [{
                "CatalogId": "123456789111",
                "TagKey": "usergroup",
                "TagValues": [
                    "developer"
                ]
```

```
            }]
        },
        {
            "Name": "i_class_id",
            "LFTags": [{
                "CatalogId": "123456789111",
                "TagKey": "usergroup",
                "TagValues": [
                    "developer"
                ]
            }]
        },
        {
            "Name": "i_class",
            "LFTags": [{
                "CatalogId": "123456789111",
                "TagKey": "usergroup",
                "TagValues": [
                    "developer"
                ]
            }]
        },
        {
            "Name": "i_category",
            "LFTags": [{
                "CatalogId": "123456789111",
                "TagKey": "usergroup",
                "TagValues": [
                    "developer"
                ]
            }]
        },
        {
            "Name": "i_category_id",
            "LFTags": [{
                "CatalogId": "123456789111",
                "TagKey": "usergroup",
                "TagValues": [
                    "developer"
                ]
            }]
        },
        {
            "Name": "i_brand",
```

```
                "LFTags": [{
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "usergroup",
                    "TagValues": [
                        "developer"
                    ]
                }]
            },
            {
                "Name": "i_units",
                "LFTags": [{
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "usergroup",
                    "TagValues": [
                        "developer"
                    ]
                }]
            },
            {
                "Name": "i_rec_end_date",
                "LFTags": [{
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "usergroup",
                    "TagValues": [
                        "developer"
                    ]
                }]
            },
            {
                "Name": "i_color",
                "LFTags": [{
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "usergroup",
                    "TagValues": [
                        "developer"
                    ]
                }]
            },
            {
                "Name": "i_product_name",
                "LFTags": [{
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "usergroup",
                    "TagValues": [
```

```
                        "developer"
                    ]
                }]
            }
        ]
    }]
}
```

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Viewing the resources that a LF-Tag is assigned to」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SearchTablesByLfTags」を参照してください。

### start-query-planning

次のコード例は、start-query-planning を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クエリステートメントを処理するには

次の start-query-planning の例では、クエリステートメントを処理するリクエストを送信します。

```
aws lakeformation start-query-planning \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "QueryPlanningContext": {
        "CatalogId": "012345678901",
        "DatabaseName": "tpc"
    },
    "QueryString": "select * from dl_tpc_household_demographics_gov where
 hd_income_band_sk=9"
}
```

出力:

```
{
```

```
    "QueryId": "772a273f-4a62-4cda-8d98-69615ee8be9b"
}
```

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Reading from and writing to the data lake within transactions」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartQueryPlanning」を参照してください。

### start-transaction

次のコード例は、start-transaction を使用する方法を示しています。

AWS CLI

新しいトランザクションを開始するには

次の start-transaction の例では、新しいトランザクションを開始し、そのトランザクション ID を返します。

```
aws lakeformation start-transaction \
    --transaction-type = 'READ_AND_WRITE'
```

出力:

```
{
    "TransactionId": "b014d972ca8347b89825e33c5774aec4"
}
```

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Reading from and writing to the data lake within transactions」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartTransaction」を参照してください。

### update-lf-tag

次のコード例は、update-lf-tag を使用する方法を示しています。

AWS CLI

LF タグ定義を更新するには

次の update-lf-tag の例では、LF タグ定義を更新します。

```
aws lakeformation update-lf-tag \
    --catalog-id '123456789111' \
    --tag-key 'usergroup' \
    --tag-values-to-add '["admin"]'
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Managing LF-Tags for metadata access control」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateLfTag」を参照してください。

### update-table-objects

次のコード例は、update-table-objects を使用する方法を示しています。

AWS CLI

管理対象テーブルのオブジェクトを変更するには

次の update-table-objects の例では、指定された管理対象テーブルに、提供された S3 オブジェクトを追加します。

```
aws lakeformation update-table-objects \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json の内容:

```
{
    "CatalogId": "012345678901",
    "DatabaseName": "tpc",
    "TableName": "dl_tpc_household_demographics_gov",
    "TransactionId": "12347a9f75424b9b915f6ff201d2a190",
    "WriteOperations": [{
        "AddObject": {
            "Uri": "s3://lf-data-lake-012345678901/target/
dl_tpc_household_demographics_gov/run-unnamed-1-part-block-0-r-00000-snappy-
ff26b17504414fe88b302cd795eabd00.parquet",
            "ETag": "1234ab1fc50a316b149b4e1f21a73800",
```

```
            "Size": 42200
        }
    }]
}
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Lake Formation Developer Guide」の「Reading from and writing to the data lake within transactions」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateTableObjects」を参照してください。

## AWS CLI を使った Lambda の例

次のコード例は、Lambda で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `add-layer-version-permission`

次のコード例は、`add-layer-version-permission` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レイヤーバージョンに対するアクセス許可を追加するには

次の `add-layer-version-permission` の例では、指定されたアカウントがレイヤー `my-layer` のバージョン 1 を使用するアクセス許可を付与します。

```
aws lambda add-layer-version-permission \
    --layer-name my-layer \
    --statement-id xaccount \
    --action lambda:GetLayerVersion  \
    --principal 123456789012 \
    --version-number 1
```

出力:

```
{
    "RevisionId": "35d87451-f796-4a3f-a618-95a3671b0a0c",
    "Statement":
    {
        "Sid":"xaccount",
        "Effect":"Allow",
        "Principal":{
            "AWS":"arn:aws:iam::210987654321:root"
        },
        "Action":"lambda:GetLayerVersion",
        "Resource":"arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:layer:my-layer:1"
    }
}
```

詳細については、「AWS Lambda Developer Guide」の「AWS Lambda Layers」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddLayerVersionPermission」を参照してください。

### add-permission

次のコード例は、add-permission を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存の Lambda 関数に対するアクセス許可を追加するには

次の add-permission の例では、my-function という名前の関数を呼び出すためのアクセス許可を Amazon SNS サービスに付与します。

```
aws lambda add-permission \
```

```
    --function-name my-function \
    --action lambda:InvokeFunction \
    --statement-id sns \
    --principal sns.amazonaws.com
```

出力:

```
{
    "Statement":
    {
        "Sid":"sns",
        "Effect":"Allow",
        "Principal":{
            "Service":"sns.amazonaws.com"
        },
        "Action":"lambda:InvokeFunction",
        "Resource":"arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function"
    }
}
```

詳細については、「AWS Lambda デベロッパー ガイド」の「AWS Lambda のリソースベースのポリシーを使用する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddPermission」を参照してください。

### create-alias

次のコード例は、create-alias を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Lambda 関数のエイリアスを作成する方法

次の create-alias の例では、my-function Lambda 関数のバージョン 1 を参照する LIVE という名前のエイリアスを作成します。

```
aws lambda create-alias \
    --function-name my-function \
    --description "alias for live version of function" \
    --function-version 1 \
```

```
    --name LIVE
```

出力:

```
{
    "FunctionVersion": "1",
    "Name": "LIVE",
    "AliasArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function:LIVE",
    "RevisionId": "873282ed-4cd3-4dc8-a069-d0c647e470c6",
    "Description": "alias for live version of function"
}
```

詳細については、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「AWS Lambda 関数のエイリアスの設定」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateAlias」を参照してください。

### create-event-source-mapping

次のコード例は、create-event-source-mapping を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イベントソースと AWS Lambda 関数間のマッピングを作成するには

次の create-event-source-mapping の例では、SQS キューと my-function Lambda 関数間のマッピングを作成します。

```
aws lambda create-event-source-mapping \
    --function-name my-function \
    --batch-size 5 \
    --event-source-arn arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:mySQSqueue
```

出力:

```
{
    "UUID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
    "StateTransitionReason": "USER_INITIATED",
    "LastModified": 1569284520.333,
    "BatchSize": 5,
```

```
    "State": "Creating",
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function",
    "EventSourceArn": "arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:mySQSqueue"
}
```

詳細については、「AWS Developer Guide」の「AWS Lambda Event Source Mapping」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateEventSourceMapping」を参照してください。

### create-function

次のコード例は、create-function を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Lambda 関数を作成するには

次の create-function の例では、my-function という名前の Lambda 関数を作成します。

```
aws lambda create-function \
    --function-name my-function \
    --runtime nodejs22.x \
    --zip-file fileb://my-function.zip \
    --handler my-function.handler \
    --role arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/MyTestFunction-role-tges6bf4
```

my-function.zip の内容:

```
This file is a deployment package that contains your function code and any
 dependencies.
```

出力:

```
{
    "TracingConfig": {
        "Mode": "PassThrough"
    },
    "CodeSha256": "PFn4S+er27qk+UuZSTKEQfNKG/XNn7QJs90mJgq6oH8=",
    "FunctionName": "my-function",
```

```
    "CodeSize": 308,
    "RevisionId": "873282ed-4cd3-4dc8-a069-d0c647e470c6",
    "MemorySize": 128,
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function",
    "Version": "$LATEST",
    "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/MyTestFunction-role-
zgur6bf4",
    "Timeout": 3,
    "LastModified": "2025-10-14T22:26:11.234+0000",
    "Handler": "my-function.handler",
    "Runtime": "nodejs22.x",
    "Description": ""
}
```

詳細については、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「Lambda 関数のメモリを設定する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateFunction」を参照してください。

### delete-alias

次のコード例は、delete-alias を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Lambda 関数のエイリアスを削除する方法

次の delete-alias の例では、my-function Lambda 関数から LIVE という名前のエイリアスを削除します。

```
aws lambda delete-alias \
    --function-name my-function \
    --name LIVE
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「AWS Lambda 関数のエイリアスの設定」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteAlias」を参照してください。

### delete-event-source-mapping

次のコード例は、delete-event-source-mapping を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イベントソースと AWS Lambda 関数間のマッピングを削除するには

次の delete-event-source-mapping の例では、SQS キューと my-function Lambda 関数間のマッピングを削除します。

```
aws lambda delete-event-source-mapping \
    --uuid  a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "UUID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
    "StateTransitionReason": "USER_INITIATED",
    "LastModified": 1569285870.271,
    "BatchSize": 5,
    "State": "Deleting",
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function",
    "EventSourceArn": "arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:mySQSqueue"
}
```

詳細については、「AWS Developer Guide」の「AWS Lambda Event Source Mapping」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteEventSourceMapping」を参照してください。

### delete-function-concurrency

次のコード例は、delete-function-concurrency を使用する方法を示しています。

AWS CLI

関数から同時実行制限を削除する方法

次の delete-function-concurrency の例では、予約済みの同時実行制限を my-function 関数から削除します。

```
aws lambda delete-function-concurrency \
    --function-name  my-function
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「Lambda 関数の同時実行の予約」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteFunctionConcurrency」を参照してください。

### delete-function-event-invoke-config

次のコード例は、delete-function-event-invoke-config を使用する方法を示しています。

AWS CLI

非同期呼び出し設定を削除するには

次の delete-function-event-invoke-config の例では、指定された関数の GREEN エイリアスの非同期呼び出し設定を削除します。

```
aws lambda delete-function-event-invoke-config --function-name my-function:GREEN
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteFunctionEventInvokeConfig」を参照してください。

### delete-function

次のコード例は、delete-function を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Lambda 関数を関数名で削除するには

次の delete-function の例では、関数名を指定して my-function という Lambda 関数を削除します。

```
aws lambda delete-function \
    --function-name my-function
```

このコマンドは何も出力しません。

例 2: Lambda 関数を関数 ARN で削除するには

次の delete-function の例では、関数 ARN を指定して my-function という Lambda 関数を削除します。

```
aws lambda delete-function \
    --function-name arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function
```

このコマンドは何も出力しません。

例 3: Lambda 関数を関数 ARN の一部で削除するには

次の delete-function の例では、関数 ARN の一部を指定して my-function という Lambda 関数を削除します。

```
aws lambda delete-function \
    --function-name 123456789012:function:my-function
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「AWS Lambda 関数の設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteFunction」を参照してください。

## delete-layer-version

次のコード例は、delete-layer-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Lambda レイヤーのバージョンを削除するには

次の delete-layer-version の例では、my-layer という名前のレイヤーのバージョン 2 を削除します。

```
aws lambda delete-layer-version \
    --layer-name my-layer \
```

```
    --version-number 2
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Lambda Developer Guide」の「AWS Lambda Layers」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteLayerVersion」を参照してください。

### delete-provisioned-concurrency-config

次のコード例は、delete-provisioned-concurrency-config を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロビジョニングされた同時実行数の設定を削除する方法

次の delete-provisioned-concurrency-config の例では、指定した関数の GREEN エイリアスのプロビジョニングされた同時実行設定を削除します。

```
aws lambda delete-provisioned-concurrency-config \
    --function-name my-function \
    --qualifier GREEN
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteProvisionedConcurrencyConfig」を参照してください。

### get-account-settings

次のコード例は、get-account-settings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS リージョンでアカウントに関する詳細を取得する方法

次の get-account-settings の例では、アカウントの Lambda 制限および使用情報を表示します。

```
aws lambda get-account-settings
```

出力:

```
{
    "AccountLimit": {
       "CodeSizeUnzipped": 262144000,
       "UnreservedConcurrentExecutions": 1000,
       "ConcurrentExecutions": 1000,
       "CodeSizeZipped": 52428800,
       "TotalCodeSize": 80530636800
    },
    "AccountUsage": {
       "FunctionCount": 4,
       "TotalCodeSize": 9426
    }
}
```

詳細については、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「AWS Lambda の制限」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAccountSettings」を参照してください。

### get-alias

次のコード例は、get-alias を使用する方法を示しています。

AWS CLI

関数エイリアスに関する詳細を取得する方法

次の get-alias の例では、my-function Lambda 関数に LIVE という名前のエイリアスの詳細が表示されます。

```
aws lambda get-alias \
    --function-name my-function \
    --name LIVE
```

出力:

```
{
    "FunctionVersion": "3",
```

```
    "Name": "LIVE",
    "AliasArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function:LIVE",
    "RevisionId": "594f41fb-b85f-4c20-95c7-6ca5f2a92c93",
    "Description": "alias for live version of function"
}
```

詳細については、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「AWS Lambda 関数のエイリアスの設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAlias」を参照してください。

### get-event-source-mapping

次のコード例は、get-event-source-mapping を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イベントソースマッピングの詳細を取得するには

次の get-event-source-mapping の例では、SQS キューと my-function Lambda 関数間のマッピングの詳細を表示します。

```
aws lambda get-event-source-mapping \
    --uuid "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE"
```

出力:

```
{
    "UUID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
    "StateTransitionReason": "USER_INITIATED",
    "LastModified": 1569284520.333,
    "BatchSize": 5,
    "State": "Enabled",
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function",
    "EventSourceArn": "arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:mySQSqueue"
}
```

詳細については、「AWS Developer Guide」の「AWS Lambda Event Source Mapping」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetEventSourceMapping」を参照してください。

### get-function-concurrency

次のコード例は、get-function-concurrency を使用する方法を示しています。

AWS CLI

関数の予約済み同時実行設定を表示する方法

次の get-function-concurrency の例では、指定した関数の予約済み同時実行設定を取得します。

```
aws lambda get-function-concurrency \
    --function-name my-function
```

出力:

```
{
    "ReservedConcurrentExecutions": 250
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetFunctionConcurrency」を参照してください。

### get-function-configuration

次のコード例は、get-function-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Lambda 関数のバージョン固有設定を取得する方法

次の get-function-configuration の例では、my-function 関数のバージョン 2 の設定が表示されます。

```
aws lambda get-function-configuration \
    --function-name  my-function:2
```

出力:

```
{
    "FunctionName": "my-function",
    "LastModified": "2019-09-26T20:28:40.438+0000",
    "RevisionId": "e52502d4-9320-4688-9cd6-152a6ab7490d",
    "MemorySize": 256,
    "Version": "2",
    "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-function-role-uy3l9qyq",
    "Timeout": 3,
    "Runtime": "nodejs10.x",
    "TracingConfig": {
        "Mode": "PassThrough"
    },
    "CodeSha256": "5tT2qgzYUHaqwR716pZ2dpkn/0J1FrzJmlKidWoaCgk=",
    "Description": "",
    "VpcConfig": {
        "SubnetIds": [],
        "VpcId": "",
        "SecurityGroupIds": []
    },
    "CodeSize": 304,
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function:2",
    "Handler": "index.handler"
}
```

詳細については、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「AWS Lambda 関数の設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetFunctionConfiguration」を参照してください。

### get-function-event-invoke-config

次のコード例は、get-function-event-invoke-config を使用する方法を示しています。

AWS CLI

非同期呼び出し設定を表示するには

次の get-function-event-invoke-config の例では、指定された関数の BLUE エイリアスの非同期呼び出し設定を取得します。

```
aws lambda get-function-event-invoke-config \
```

```
    --function-name my-function:BLUE
```

出力:

```
{
    "LastModified": 1577824396.653,
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-
function:BLUE",
    "MaximumRetryAttempts": 0,
    "MaximumEventAgeInSeconds": 3600,
    "DestinationConfig": {
        "OnSuccess": {},
        "OnFailure": {
            "Destination": "arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:failed-invocations"
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetFunctionEventInvokeConfig」を参照してください。

### get-function

次のコード例は、get-function を使用する方法を示しています。

AWS CLI

関数に関する情報を取得するには

次の例 get-function では、my-function 関数の情報が表示されます。

```
aws lambda get-function \
    --function-name  my-function
```

出力:

```
{
    "Concurrency": {
        "ReservedConcurrentExecutions": 100
    },
    "Code": {
```

```
        "RepositoryType": "S3",
        "Location": "https://awslambda-us-west-2-tasks.s3.us-west-2.amazonaws.com/
snapshots/123456789012/my-function..."
    },
    "Configuration": {
        "TracingConfig": {
            "Mode": "PassThrough"
        },
        "Version": "$LATEST",
        "CodeSha256": "5tT2qgzYUHoqwR616pZ2dpkn/0J1FrzJmlKidWaaCgk=",
        "FunctionName": "my-function",
        "VpcConfig": {
            "SubnetIds": [],
            "VpcId": "",
            "SecurityGroupIds": []
        },
        "MemorySize": 128,
        "RevisionId": "28f0fb31-5c5c-43d3-8955-03e76c5c1075",
        "CodeSize": 304,
        "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function",
        "Handler": "index.handler",
        "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/helloWorldPython-role-
uy3l9qyq",
        "Timeout": 3,
        "LastModified": "2025-09-24T18:20:35.054+0000",
        "Runtime": "nodejs22.x",
        "Description": ""
    }
}
```

詳細については、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「Lambda 関数のメモリを設定する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetFunction」を参照してください。

### get-layer-version-by-arn

次のコード例は、get-layer-version-by-arn を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Lambda レイヤーバージョンに関する情報を取得するには

次の get-layer-version-by-arn の例では、指定された Amazon リソースネーム (ARN) を持つレイヤーバージョンに関する情報を表示します。

```
aws lambda get-layer-version-by-arn \
    --arn "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:layer:AWSLambda-Python311-SciPy1x:2"
```

出力:

```
{
    "LayerVersionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:layer:AWSLambda-Python311-SciPy1x:2",
    "Description": "AWS Lambda SciPy layer for Python 3.11 (scipy-1.1.0, numpy-1.15.4) https://github.com/scipy/scipy/releases/tag/v1.1.0 https://github.com/numpy/numpy/releases/tag/v1.15.4",
    "CreatedDate": "2023-10-12T10:09:38.398+0000",
    "LayerArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:layer:AWSLambda-Python311-SciPy1x",
    "Content": {
        "CodeSize": 41784542,
        "CodeSha256": "GGmv8ocUw4cly0T8HL0Vx/f5V4RmSCGNjDIslY4VskM=",
        "Location": "https://awslambda-us-west-2-layers.s3.us-west-2.amazonaws.com/snapshots/123456789012/..."
    },
    "Version": 2,
    "CompatibleRuntimes": [
        "python3.11"
    ],
    "LicenseInfo": "SciPy: https://github.com/scipy/scipy/blob/main/LICENSE.txt, NumPy: https://github.com/numpy/numpy/blob/main/LICENSE.txt"
}
```

詳細については、「AWS Lambda Developer Guide」の「AWS Lambda Layers」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetLayerVersionByArn」を参照してください。

### get-layer-version-policy

次のコード例は、get-layer-version-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Lambda レイヤーバージョンのアクセス許可ポリシーを取得するには

次の get-layer-version-policy の例では、my-layer という名前のレイヤーのバージョン 1 に関するポリシー情報を表示します。

```
aws lambda get-layer-version-policy \
    --layer-name my-layer \
    --version-number 1
```

出力:

```
{
    "Policy": {
        "Version":"2012-10-17",
        "Id":"default",
        "Statement":
        [
            {
                "Sid":"xaccount",
                "Effect":"Allow",
                "Principal": {"AWS":"arn:aws:iam::123456789012:root"},
                "Action":"lambda:GetLayerVersion",
                "Resource":"arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:layer:my-layer:1"
            }
        ]
    },
    "RevisionId": "c68f21d2-cbf0-4026-90f6-1375ee465cd0"
}
```

詳細については、「AWS Lambda Developer Guide」の「AWS Lambda Layers」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetLayerVersionPolicy」を参照してください。

### get-layer-version

次のコード例は、get-layer-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Lambda レイヤーバージョンに関する情報を取得するには

次の get-layer-version の例では、my-layer という名前のレイヤーのバージョン 1 の情報を表示します。

```
aws lambda get-layer-version \
    --layer-name my-layer \
    --version-number 1
```

出力:

```
{
    "Content": {
        "Location": "https://awslambda-us-east-2-layers.s3.us-east-2.amazonaws.com/
snapshots/123456789012/my-layer-4aaa2fbb-ff77-4b0a-ad92-5b78a716a96a?
versionId=27iWyA73cCAYqyH...",
        "CodeSha256": "tv9jJO+rPbXUUXuRKi7CwHzKtLDkDRJLB3cC3Z/ouXo=",
        "CodeSize": 169
    },
    "LayerArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:layer:my-layer",
    "LayerVersionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:layer:my-layer:1",
    "Description": "My Python layer",
    "CreatedDate": "2018-11-14T23:03:52.894+0000",
    "Version": 1,
    "LicenseInfo": "MIT",
    "CompatibleRuntimes": [
        "python3.10",
        "python3.11"
    ]
}
```

詳細については、「AWS Lambda Developer Guide」の「AWS Lambda Layers」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetLayerVersion」を参照してください。

### get-policy

次のコード例は、get-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

関数、バージョン、エイリアスのリソースベースの IAM ポリシーを取得する方法

次の get-policy の例では、my-function Lambda 関数に関する情報が表示されます。

```
aws lambda get-policy \
    --function-name my-function
```

出力:

```
{
    "Policy": {
        "Version":"2012-10-17",
        "Id":"default",
        "Statement":
        [
            {
                "Sid":"iot-events",
                "Effect":"Allow",
                "Principal": {"Service":"iotevents.amazonaws.com"},
                "Action":"lambda:InvokeFunction",
                "Resource":"arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-
function"
            }
        ]
    },
    "RevisionId": "93017fc9-59cb-41dc-901b-4845ce4bf668"
}
```

詳細については、「AWS Lambda デベロッパー ガイド」の「AWS Lambda のリソースベースポリシーの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPolicy」を参照してください。

### get-provisioned-concurrency-config

次のコード例は、get-provisioned-concurrency-config を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロビジョニングされた同時実行設定を表示する方法

次の get-provisioned-concurrency-config の例では、指定した関数の BLUE エイリアスにプロビジョニングされた同時実行設定の詳細が表示されます。

```
aws lambda get-provisioned-concurrency-config \
    --function-name my-function \
    --qualifier BLUE
```

出力:

```
{
    "RequestedProvisionedConcurrentExecutions": 100,
    "AvailableProvisionedConcurrentExecutions": 100,
    "AllocatedProvisionedConcurrentExecutions": 100,
    "Status": "READY",
    "LastModified": "2019-12-31T20:28:49+0000"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetProvisionedConcurrencyConfig」を参照してください。

### invoke

次のコード例は、invoke を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Lambda 関数を同期的に呼び出すには

次の例 invoke では、my-function 関数を同期的に呼び出します。AWS CLI バージョン 2 を使用している場合、cli-binary-format オプションは必須です。詳細については、「AWS コマンドラインインターフェイスのユーザーガイド」の「AWS CLI でサポートされているグローバルコマンドラインオプション」を参照してください。

```
aws lambda invoke \
    --function-name my-function \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --payload '{ "name": "Bob" }' \
    response.json
```

出力:

```
{
    "ExecutedVersion": "$LATEST",
    "StatusCode": 200
}
```

詳細については、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「Lambda 関数を同期的に呼び出す」を参照してください。

例 2: Lambda 関数を非同期で呼び出すには

次の例 invoke では、my-function 関数を非同期で呼び出します。AWS CLI バージョン 2 を使用している場合、cli-binary-format オプションは必須です。詳細については、「AWS コマンドラインインターフェイスのユーザーガイド」の「AWS CLI でサポートされているグローバルコマンドラインオプション」を参照してください。

```
aws lambda invoke \
    --function-name my-function \
    --invocation-type Event \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --payload '{ "name": "Bob" }' \
    response.json
```

出力:

```
{
    "StatusCode": 202
}
```

詳細については、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「Lambda 関数を非同期的に呼び出す」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Invoke」を参照してください。

### list-aliases

次のコード例は、list-aliases を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Lambda 関数のエイリアスのリストを取得するには

次の list-aliases の例では、my-function Lambda 関数のエイリアスのリストを表示します。

```
aws lambda list-aliases \
    --function-name my-function
```

出力:

```
{
    "Aliases": [
        {
            "AliasArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-
function:BETA",
            "RevisionId": "a410117f-ab16-494e-8035-7e204bb7933b",
            "FunctionVersion": "2",
            "Name": "BETA",
            "Description": "alias for beta version of function"
        },
        {
            "AliasArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-
function:LIVE",
            "RevisionId": "21d40116-f8b1-40ba-9360-3ea284da1bb5",
            "FunctionVersion": "1",
            "Name": "LIVE",
            "Description": "alias for live version of function"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「AWS Lambda 関数のエイリアスを設定する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListAliases」を参照してください。

### list-event-source-mappings

次のコード例は、list-event-source-mappings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

関数のイベントソースマッピングを一覧表示するには

次の list-event-source-mappings の例では、my-function Lambda 関数のイベントソースマッピングのリストを表示します。

```
aws lambda list-event-source-mappings \
    --function-name my-function
```

出力:

```
{
    "EventSourceMappings": [
        {
            "UUID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "StateTransitionReason": "USER_INITIATED",
            "LastModified": 1569284520.333,
            "BatchSize": 5,
            "State": "Enabled",
            "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-
function",
            "EventSourceArn": "arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:mySQSqueue"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Developer Guide」の「AWS Lambda Event Source Mapping」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListEventSourceMappings」を参照してください。

### list-function-event-invoke-configs

次のコード例は、list-function-event-invoke-configs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

非同期呼び出し設定のリストを表示するには

次の list-function-event-invoke-configs の例では、指定された関数の非同期呼び出し設定を一覧表示します。

```
aws lambda list-function-event-invoke-configs \
```

```
    --function-name my-function
```

出力:

```
{
    "FunctionEventInvokeConfigs": [
        {
            "LastModified": 1577824406.719,
            "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-
function:GREEN",
            "MaximumRetryAttempts": 2,
            "MaximumEventAgeInSeconds": 1800
        },
        {
            "LastModified": 1577824396.653,
            "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-
function:BLUE",
            "MaximumRetryAttempts": 0,
            "MaximumEventAgeInSeconds": 3600
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListFunctionEventInvokeConfigs」を参照してください。

### list-functions

次のコード例は、list-functions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Lambda 関数の一覧を取得するには

次の例 list-functions では、現在のユーザーのすべての関数を一覧表示します。

```
aws lambda list-functions
```

出力:

```
{
    "Functions": [
```

```
        {
            "TracingConfig": {
                "Mode": "PassThrough"
            },
            "Version": "$LATEST",
            "CodeSha256": "dBG9m8SGdmlEjw/JYXlhhvCrAv5TxvXsbL/RMr0fT/I=",
            "FunctionName": "helloworld",
            "MemorySize": 128,
            "RevisionId": "1718e831-badf-4253-9518-d0644210af7b",
            "CodeSize": 294,
            "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:helloworld",
            "Handler": "helloworld.handler",
            "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/MyTestFunction-
role-zgur6bf4",
            "Timeout": 3,
            "LastModified": "2025-09-23T18:32:33.857+0000",
            "Runtime": "nodejs22.x",
            "Description": ""
        },
        {
            "TracingConfig": {
                "Mode": "PassThrough"
            },
            "Version": "$LATEST",
            "CodeSha256": "sU0cJ2/hOZevwV/lTxCuQqK3gDZP3i8gUoqUUVRmY6E=",
            "FunctionName": "my-function",
            "VpcConfig": {
                "SubnetIds": [],
                "VpcId": "",
                "SecurityGroupIds": []
            },
            "MemorySize": 256,
            "RevisionId": "93017fc9-59cb-41dc-901b-4845ce4bf668",
            "CodeSize": 266,
            "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-
function",
            "Handler": "index.handler",
            "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/helloWorldPython-
role-uy3l9qyq",
            "Timeout": 3,
            "LastModified": "2025-10-01T16:47:28.490+0000",
            "Runtime": "nodejs22.x",
            "Description": ""
```

```
        },
        {
            "Layers": [
                {
                    "CodeSize": 41784542,
                    "Arn": "arn:aws:lambda:us-west-2:420165488524:layer:AWSLambda-
Python37-SciPy1x:2"
                },
                {
                    "CodeSize": 4121,
                    "Arn": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:layer:pythonLayer:1"
                }
            ],
            "TracingConfig": {
                "Mode": "PassThrough"
            },
            "Version": "$LATEST",
            "CodeSha256": "ZQukCqxtkqFgyF2cU41Avj99TKQ/hNihPtDtRcc08mI=",
            "FunctionName": "my-python-function",
            "VpcConfig": {
                "SubnetIds": [],
                "VpcId": "",
                "SecurityGroupIds": []
            },
            "MemorySize": 128,
            "RevisionId": "80b4eabc-acf7-4ea8-919a-e874c213707d",
            "CodeSize": 299,
            "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-
python-function",
            "Handler": "lambda_function.lambda_handler",
            "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-python-function-
role-z5g7dr6n",
            "Timeout": 3,
            "LastModified": "2025-10-01T19:40:41.643+0000",
            "Runtime": "python3.11",
            "Description": ""
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「Lambda 関数のメモリを設定する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListFunctions」を参照してください。

### `list-layer-versions`

次のコード例は、`list-layer-versions` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Lambda レイヤーのバージョンを一覧表示するには

次の `list-layers-versions` の例では、`my-layer` という名前のレイヤーのバージョンに関する情報を表示します。

```
aws lambda list-layer-versions \
    --layer-name my-layer
```

出力:

```
{
    "Layers": [
        {
            "LayerVersionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:layer:my-
layer:2",
            "Version": 2,
            "Description": "My layer",
            "CreatedDate": "2023-11-15T00:37:46.592+0000",
            "CompatibleRuntimes": [
                "python3.10",
                "python3.11"
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Lambda Developer Guide」の「AWS Lambda Layers」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListLayerVersions」を参照してください。

### list-layers

次のコード例は、list-layers を使用する方法を示しています。

AWS CLI

関数のランタイムと互換性のあるレイヤーを一覧表示するには

次の list-layers の例では、Python 3.11 ランタイムと互換性のあるレイヤーに関する情報を表示します。

```
aws lambda list-layers \
    --compatible-runtime python3.11
```

出力:

```
{
    "Layers": [
        {
            "LayerName": "my-layer",
            "LayerArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:layer:my-layer",
            "LatestMatchingVersion": {
                "LayerVersionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:layer:my-
layer:2",
                "Version": 2,
                "Description": "My layer",
                "CreatedDate": "2023-11-15T00:37:46.592+0000",
                "CompatibleRuntimes": [
                    "python3.10",
                    "python3.11"
                ]
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Lambda Developer Guide」の「AWS Lambda Layers」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListLayers」を参照してください。

### list-provisioned-concurrency-configs

次のコード例は、list-provisioned-concurrency-configs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロビジョニングされた同時実行設定のリストを取得する方法

次の list-provisioned-concurrency-configs の例では、指定された関数にプロビジョニングされた同時実行設定がリストされます。

```
aws lambda list-provisioned-concurrency-configs \
    --function-name my-function
```

出力:

```
{
    "ProvisionedConcurrencyConfigs": [
        {
            "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-
function:GREEN",
            "RequestedProvisionedConcurrentExecutions": 100,
            "AvailableProvisionedConcurrentExecutions": 100,
            "AllocatedProvisionedConcurrentExecutions": 100,
            "Status": "READY",
            "LastModified": "2019-12-31T20:29:00+0000"
        },
        {
            "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-
function:BLUE",
            "RequestedProvisionedConcurrentExecutions": 100,
            "AvailableProvisionedConcurrentExecutions": 100,
            "AllocatedProvisionedConcurrentExecutions": 100,
            "Status": "READY",
            "LastModified": "2019-12-31T20:28:49+0000"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListProvisionedConcurrencyConfigs」を参照してください。

### list-tags

次のコード例は、list-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Lambda 関数のタグのリストを取得する方法

次の list-tags の例では、my-function Lambda 関数にアタッチされたタグが表示されます。

```
aws lambda list-tags \
    --resource arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function
```

出力:

```
{
    "Tags": {
        "Category": "Web Tools",
        "Department": "Sales"
    }
}
```

詳細については、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「Lambda 関数のタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTags」を参照してください。

### list-versions-by-function

次のコード例は、list-versions-by-function を使用する方法を示しています。

AWS CLI

関数のバージョンのリストを取得する方法

次の list-versions-by-function の例は、my-function Lambda 関数のバージョンのリストが表示されます。

```
aws lambda list-versions-by-function \
    --function-name my-function
```

出力:


```
{
    "Versions": [
        {
            "TracingConfig": {
                "Mode": "PassThrough"
            },
            "Version": "$LATEST",
            "CodeSha256": "sU0cJ2/hOZevwV/lTxCuQqK3gDZP3i8gUoqUUVRmY6E=",
            "FunctionName": "my-function",
            "VpcConfig": {
                "SubnetIds": [],
                "VpcId": "",
                "SecurityGroupIds": []
            },
            "MemorySize": 256,
            "RevisionId": "93017fc9-59cb-41dc-901b-4845ce4bf668",
            "CodeSize": 266,
            "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-
function:$LATEST",
            "Handler": "index.handler",
            "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/helloWorldPython-
role-uy3l9qyq",
            "Timeout": 3,
            "LastModified": "2019-10-01T16:47:28.490+0000",
            "Runtime": "nodejs10.x",
            "Description": ""
        },
        {
            "TracingConfig": {
                "Mode": "PassThrough"
            },
            "Version": "1",
            "CodeSha256": "5tT2qgzYUHoqwR616pZ2dpkn/0J1FrzJmlKidWaaCgk=",
            "FunctionName": "my-function",
            "VpcConfig": {
                "SubnetIds": [],
                "VpcId": "",
                "SecurityGroupIds": []
            },
            "MemorySize": 256,
            "RevisionId": "949c8914-012e-4795-998c-e467121951b1",
            "CodeSize": 304,
```

```
            "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-
function:1",
            "Handler": "index.handler",
            "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/helloWorldPython-
role-uy3l9qyq",
            "Timeout": 3,
            "LastModified": "2019-09-26T20:28:40.438+0000",
            "Runtime": "nodejs10.x",
            "Description": "new version"
        },
        {
            "TracingConfig": {
                "Mode": "PassThrough"
            },
            "Version": "2",
            "CodeSha256": "sU0cJ2/hOZevwV/lTxCuQqK3gDZP3i8gUoqUUVRmY6E=",
            "FunctionName": "my-function",
            "VpcConfig": {
                "SubnetIds": [],
                "VpcId": "",
                "SecurityGroupIds": []
            },
            "MemorySize": 256,
            "RevisionId": "cd669f21-0f3d-4e1c-9566-948837f2e2ea",
            "CodeSize": 266,
            "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-
function:2",
            "Handler": "index.handler",
            "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/helloWorldPython-
role-uy3l9qyq",
            "Timeout": 3,
            "LastModified": "2019-10-01T16:47:28.490+0000",
            "Runtime": "nodejs10.x",
            "Description": "newer version"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「AWS Lambda 関数のエイリアスの設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListVersionsByFunction」を参照してください。

### publish-layer-version

次のコード例は、publish-layer-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Lambda レイヤーバージョンを作成するには

次の publish-layer-version の例では、新しい Python ライブラリレイヤーバージョンを作成します。このコマンドは、指定された S3 バケット内の layer.zip という名前のファイルのレイヤーコンテンツを取得します。

```
aws lambda publish-layer-version \
    --layer-name my-layer \
    --description "My Python layer" \
    --license-info "MIT" \
    --content S3Bucket=lambda-layers-us-west-2-123456789012,S3Key=layer.zip \
    --compatible-runtimes python3.10 python3.11
```

出力:

```
{
    "Content": {
        "Location": "https://awslambda-us-west-2-layers.s3.us-west-2.amazonaws.com/
snapshots/123456789012/my-layer-4aaa2fbb-ff77-4b0a-ad92-5b78a716a96a?
versionId=27iWyA73cCAYqyH...",
        "CodeSha256": "tv9jJO+rPbXUUXuRKi7CwHzKtLDkDRJLB3cC3Z/ouXo=",
        "CodeSize": 169
    },
    "LayerArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:layer:my-layer",
    "LayerVersionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:layer:my-layer:1",
    "Description": "My Python layer",
    "CreatedDate": "2023-11-14T23:03:52.894+0000",
    "Version": 1,
    "LicenseInfo": "MIT",
    "CompatibleRuntimes": [
        "python3.10",
        "python3.11"
    ]
}
```

詳細については、「AWS Lambda Developer Guide」の「AWS Lambda Layers」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PublishLayerVersion」を参照してください。

### publish-version

次のコード例は、publish-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

関数の新しいバージョンを発行する方法

次の publish-version の例では、my-function Lambda 関数の新しいバージョンを発行します。

```
aws lambda publish-version \
    --function-name my-function
```

出力:

```
{
    "TracingConfig": {
        "Mode": "PassThrough"
    },
    "CodeSha256": "dBG9m8SGdmlEjw/JYXlhhvCrAv5TxvXsbL/RMr0fT/I=",
    "FunctionName": "my-function",
    "CodeSize": 294,
    "RevisionId": "f31d3d39-cc63-4520-97d4-43cd44c94c20",
    "MemorySize": 128,
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function:3",
    "Version": "2",
    "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/MyTestFunction-role-
zgur6bf4",
    "Timeout": 3,
    "LastModified": "2019-09-23T18:32:33.857+0000",
    "Handler": "my-function.handler",
    "Runtime": "nodejs10.x",
    "Description": ""
}
```

詳細については、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「AWS Lambda 関数のエイリアスの設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PublishVersion」を参照してください。

### put-function-concurrency

次のコード例は、put-function-concurrency を使用する方法を示しています。

AWS CLI

関数に予約済み同時実行制限を設定する方法

次の put-function-concurrency の例では、my-function 関数に 100 個の予約済み同時実行数を設定します。

```
aws lambda put-function-concurrency \
    --function-name  my-function  \
    --reserved-concurrent-executions 100
```

出力:

```
{
    "ReservedConcurrentExecutions": 100
}
```

詳細については、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「Lambda 関数の同時実行の予約」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutFunctionConcurrency」を参照してください。

### put-function-event-invoke-config

次のコード例は、put-function-event-invoke-config を使用する方法を示しています。

AWS CLI

非同期呼び出しのエラー処理を設定するには

次の put-function-event-invoke-config の例では、最大イベント期間を 1 時間に設定し、指定された関数の再試行を無効にします。

```
aws lambda put-function-event-invoke-config \
    --function-name my-function \
    --maximum-event-age-in-seconds 3600 \
    --maximum-retry-attempts 0
```

出力:

```
{
    "LastModified": 1573686021.479,
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function:
$LATEST",
    "MaximumRetryAttempts": 0,
    "MaximumEventAgeInSeconds": 3600,
    "DestinationConfig": {
        "OnSuccess": {},
        "OnFailure": {}
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutFunctionEventInvokeConfig」を参照してください。

### put-provisioned-concurrency-config

次のコード例は、put-provisioned-concurrency-config を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロビジョニングされた同時実行数を配分する方法

次の put-provisioned-concurrency-config の例では、指定した関数の BLUE エイリアスに 100 個のプロビジョニングされた同時実行数を割り当てます。

```
aws lambda put-provisioned-concurrency-config \
    --function-name my-function \
    --qualifier BLUE \
    --provisioned-concurrent-executions 100
```

出力:

```
{
```

```
    "Requested ProvisionedConcurrentExecutions": 100,
    "Allocated ProvisionedConcurrentExecutions": 0,
    "Status": "IN_PROGRESS",
    "LastModified": "2019-11-21T19:32:12+0000"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutProvisionedConcurrencyConfig」を参照してください。

### remove-layer-version-permission

次のコード例は、remove-layer-version-permission を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レイヤーバージョンのアクセス許可を削除するには

次の remove-layer-version-permission の例では、アカウントがレイヤーバージョンを設定するアクセス許可を削除します。

```
aws lambda remove-layer-version-permission \
    --layer-name my-layer \
    --statement-id xaccount \
    --version-number 1
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Lambda Developer Guide」の「AWS Lambda Layers」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemoveLayerVersionPermission」を参照してください。

### remove-permission

次のコード例は、remove-permission を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存の Lambda 関数から許可を削除する方法

次の remove-permission の例では、my-function という名前の関数を呼び出す許可を削除します。

```
aws lambda remove-permission \
    --function-name my-function \
    --statement-id sns
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Lambda デベロッパー ガイド」の「AWS Lambda のリソースベースポリシーの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemovePermission」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存の Lambda 関数にタグを追加する方法

次の tag-resource の例では、指定した Lambda 関数に DEPARTMENT のキー名と Department A の値を持つタグを追加します。

```
aws lambda tag-resource \
    --resource arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function \
    --tags "DEPARTMENT=Department A"
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「 Lambda 関数のタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存の Lambda 関数からタグを削除する方法

次の untag-resource の例では、DEPARTMENT タグというキー名のタグを my-function Lambda 関数から削除します。

```
aws lambda untag-resource \
    --resource arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function \
    --tag-keys DEPARTMENT
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「Lambda 関数のタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-alias

次のコード例は、update-alias を使用する方法を示しています。

AWS CLI

関数エイリアスを更新する方法

次の update-alias の例では、my-function Lambda 関数のバージョン 3 を参照するように、LIVE という名前のエイリアスを更新します。

```
aws lambda update-alias \
    --function-name my-function \
    --function-version 3 \
    --name LIVE
```

出力:

```
{
    "FunctionVersion": "3",
    "Name": "LIVE",
    "AliasArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function:LIVE",
```

```
    "RevisionId": "594f41fb-b85f-4c20-95c7-6ca5f2a92c93",
    "Description": "alias for live version of function"
}
```

詳細については、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「AWS Lambda 関数のエイリアスの設定」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「UpdateAlias」を参照してください。

### update-event-source-mapping

次のコード例は、update-event-source-mapping を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イベントソースと AWS Lambda 関数間のマッピングを更新するには

次の update-event-source-mapping の例では、指定したマッピングでバッチサイズを 8 に更新します。

```
aws lambda update-event-source-mapping \
    --uuid  "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE" \
    --batch-size 8
```

出力:

```
{
    "UUID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
    "StateTransitionReason": "USER_INITIATED",
    "LastModified": 1569284520.333,
    "BatchSize": 8,
    "State": "Updating",
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function",
    "EventSourceArn": "arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:mySQSqueue"
}
```

詳細については、「AWS Developer Guide」の「AWS Lambda Event Source Mapping」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateEventSourceMapping」を参照してください。

### update-function-code

次のコード例は、update-function-code を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Lambda 関数のコードを更新するには

次の例 update-function-code では、未公開 ($LATEST) バージョンの my-function 関数のコードを、指定した zip ファイルの内容に置き換えます。

```
aws lambda update-function-code \
    --function-name  my-function \
    --zip-file fileb://my-function.zip
```

出力:

```
{
    "FunctionName": "my-function",
    "LastModified": "2019-09-26T20:28:40.438+0000",
    "RevisionId": "e52502d4-9320-4688-9cd6-152a6ab7490d",
    "MemorySize": 256,
    "Version": "$LATEST",
    "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-function-role-uy3l9qyq",
    "Timeout": 3,
    "Runtime": "nodejs10.x",
    "TracingConfig": {
        "Mode": "PassThrough"
    },
    "CodeSha256": "5tT2qgzYUHaqwR716pZ2dpkn/0J1FrzJmlKidWoaCgk=",
    "Description": "",
    "VpcConfig": {
        "SubnetIds": [],
        "VpcId": "",
        "SecurityGroupIds": []
    },
    "CodeSize": 304,
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function",
    "Handler": "index.handler"
}
```

詳細については、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「AWS Lambda 関数の設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateFunctionCode」を参照してください。

### update-function-configuration

次のコード例は、update-function-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

関数の設定を変更するには

次のupdate-function-configuration の例では、未公開 ($LATEST) バージョンの my-function 関数のメモリサイズを 256 MB に変更しています。

```
aws lambda update-function-configuration \
    --function-name  my-function \
    --memory-size 256
```

出力:

```
{
    "FunctionName": "my-function",
    "LastModified": "2019-09-26T20:28:40.438+0000",
    "RevisionId": "e52502d4-9320-4688-9cd6-152a6ab7490d",
    "MemorySize": 256,
    "Version": "$LATEST",
    "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-function-role-uy3l9qyq",
    "Timeout": 3,
    "Runtime": "nodejs10.x",
    "TracingConfig": {
        "Mode": "PassThrough"
    },
    "CodeSha256": "5tT2qgzYUHaqwR716pZ2dpkn/0J1FrzJmlKidWoaCgk=",
    "Description": "",
    "VpcConfig": {
        "SubnetIds": [],
        "VpcId": "",
        "SecurityGroupIds": []
    },
    "CodeSize": 304,
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function",
    "Handler": "index.handler"
```

```
}
```

詳細については、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「AWS Lambda 関数の設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateFunctionConfiguration」を参照してください。

### update-function-event-invoke-config

次のコード例は、update-function-event-invoke-config を使用する方法を示しています。

AWS CLI

非同期呼び出し設定を更新するには

次の update-function-event-invoke-config の例では、指定された関数の既存の非同期呼び出し設定に障害発生時の送信先を追加します。

```
aws lambda update-function-event-invoke-config \
    --function-name my-function \
    --destination-config '{"OnFailure":{"Destination": "arn:aws:sqs:us-
east-2:123456789012:destination"}}'
```

出力:

```
{
    "LastModified": 1573687896.493,
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function:
$LATEST",
    "MaximumRetryAttempts": 0,
    "MaximumEventAgeInSeconds": 3600,
    "DestinationConfig": {
        "OnSuccess": {},
        "OnFailure": {
            "Destination": "arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:destination"
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateFunctionEventInvokeConfig」を参照してください。

# AWS CLI を使用した License Manager の例

次のコード例は、License Manager で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック


- アクション


## アクション

### `create-license-configuration`

次のコード例は、`create-license-configuration` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ライセンス設定を作成するには

次の `create-license-configuration` の例では、ハード制限が 10 コアのライセンス設定を作成します。

```
aws license-manager create-license-configuration --name my-license-configuration \
    --license-counting-type Core \
    --license-count 10 \
    --license-count-hard-limit
```

出力:

```
{
  "LicenseConfigurationArn": "arn:aws:license-manager:us-
west-2:123456789012:license-configuration:lic-6eb6586f508a786a2ba41EXAMPLE1111"
}
```

例 2: ライセンス設定を作成するには

次の create-license-configuration の例では、ソフト制限が 100 vCPU のライセンス設定を作成します。ルールを使用して vCPU 最適化を有効にします。

```
aws license-manager create-license-configuration --name my-license-configuration
    --license-counting-type vCPU \
    --license-count 100 \
    --license-rules "#honorVcpuOptimization=true"
```

出力:

```
{
  "LicenseConfigurationArn": "arn:aws:license-manager:us-
west-2:123456789012:license-configuration:lic-6eb6586f508a786a2ba41EXAMPLE2222"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateLicenseConfiguration」を参照してください。

### delete-license-configuration

次のコード例は、delete-license-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ライセンス設定を削除するには

次の delete-license-configuration の例では、指定されたライセンス設定を削除します。

```
aws license-manager delete-license-configuration \
    --license-configuration-arn arn:aws:license-manager:us-
west-2:123456789012:license-configuration:lic-6eb6586f508a786a2ba4f56c1EXAMPLE
```

このコマンドは何も出力しません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteLicenseConfiguration」を参照してください。

### get-license-configuration

次のコード例は、get-license-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ライセンス設定情報を取得するには

次の get-license-configuration の例では、指定されたライセンス設定の詳細を表示します。

```
aws license-manager get-license-configuration \
    --license-configuration-arn arn:aws:license-manager:us-
west-2:123456789012:license-configuration:lic-38b658717b87478aaa7c00883EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "LicenseConfigurationId": "lic-38b658717b87478aaa7c00883EXAMPLE",
    "LicenseConfigurationArn": "arn:aws:license-manager:us-
west-2:123456789012:license-configuration:lic-38b658717b87478aaa7c00883EXAMPLE",
    "Name": "my-license-configuration",
    "LicenseCountingType": "vCPU",
    "LicenseRules": [],
    "LicenseCountHardLimit": false,
    "ConsumedLicenses": 0,
    "Status": "AVAILABLE",
    "OwnerAccountId": "123456789012",
    "ConsumedLicenseSummaryList": [
        {
            "ResourceType": "EC2_INSTANCE",
            "ConsumedLicenses": 0
        },
        {
            "ResourceType": "EC2_HOST",
            "ConsumedLicenses": 0
        },
        {
            "ResourceType": "SYSTEMS_MANAGER_MANAGED_INSTANCE",
            "ConsumedLicenses": 0
        }
    ],
    "ManagedResourceSummaryList": [
        {
            "ResourceType": "EC2_INSTANCE",
            "AssociationCount": 0
        },
```

```
        {
            "ResourceType": "EC2_HOST",
            "AssociationCount": 0
        },
        {
            "ResourceType": "EC2_AMI",
            "AssociationCount": 2
        },
        {
            "ResourceType": "SYSTEMS_MANAGER_MANAGED_INSTANCE",
            "AssociationCount": 0
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetLicenseConfiguration」を参照してください。

### get-service-settings

次のコード例は、get-service-settings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

License Manager の設定を取得するには

次の get-service-settings の例では、現在のリージョンの License Manager のサービス設定を表示します。

```
aws license-manager get-service-settings
```

クロスアカウントリソース検出が無効になっている場合の出力例を次に示します。

```
{
    "OrganizationConfiguration": {
        "EnableIntegration": false
    },
    "EnableCrossAccountsDiscovery": false
}
```

クロスアカウントリソース検出が有効になっている場合の出力例を次に示します。

```
{
    "S3BucketArn": "arn:aws:s3:::aws-license-manager-service-c22d6279-35c4-47c4-bb",
    "OrganizationConfiguration": {
        "EnableIntegration": true
    },
    "EnableCrossAccountsDiscovery": true
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetServiceSettings」を参照してください。

### list-associations-for-license-configuration

次のコード例は、list-associations-for-license-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ライセンス設定の関連付けを取得するには

次の list-associations-for-license-configuration の例では、指定されたライセンス設定の関連付けに関する詳細情報を表示します。

```
aws license-manager list-associations-for-license-configuration \
    --license-configuration-arn arn:aws:license-manager:us-
west-2:123456789012:license-configuration:lic-38b658717b87478aaa7c00883EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "LicenseConfigurationAssociations": [
        {
            "ResourceArn": "arn:aws:ec2:us-west-2::image/ami-1234567890abcdef0",
            "ResourceType": "EC2_AMI",
            "ResourceOwnerId": "123456789012",
            "AssociationTime": 1568825118.617
        },
        {
            "ResourceArn": "arn:aws:ec2:us-west-2::image/ami-0abcdef1234567890",
            "ResourceType": "EC2_AMI",
            "ResourceOwnerId": "123456789012",
```

```
            "AssociationTime": 1568825118.946
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAssociationsForLicenseConfiguration」を参照してください。

### list-license-configurations

次のコード例は、list-license-configurations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: すべてのライセンス設定を一覧表示するには

次の list-license-configurations の例では、すべてのライセンス設定を一覧表示します。

```
aws license-manager list-license-configurations
```

出力:

```
{
    "LicenseConfigurations": [
        {
            "LicenseConfigurationId": "lic-6eb6586f508a786a2ba4f56c1EXAMPLE",
            "LicenseConfigurationArn": "arn:aws:license-manager:us-
west-2:123456789012:license-configuration:lic-6eb6586f508a786a2ba4f56c1EXAMPLE",
            "Name": "my-license-configuration",
            "LicenseCountingType": "Core",
            "LicenseRules": [],
            "LicenseCount": 10,
            "LicenseCountHardLimit": true,
            "ConsumedLicenses": 0,
            "Status": "AVAILABLE",
            "OwnerAccountId": "123456789012",
            "ConsumedLicenseSummaryList": [
                {
                    "ResourceType": "EC2_INSTANCE",
                    "ConsumedLicenses": 0
```

```
                },
                {
                    "ResourceType": "EC2_HOST",
                    "ConsumedLicenses": 0
                },
                {
                    "ResourceType": "SYSTEMS_MANAGER_MANAGED_INSTANCE",
                    "ConsumedLicenses": 0
                }
            ],
            "ManagedResourceSummaryList": [
                {
                    "ResourceType": "EC2_INSTANCE",
                    "AssociationCount": 0
                },
                {
                    "ResourceType": "EC2_HOST",
                    "AssociationCount": 0
                },
                {
                    "ResourceType": "EC2_AMI",
                    "AssociationCount": 0
                },
                {
                    "ResourceType": "SYSTEMS_MANAGER_MANAGED_INSTANCE",
                    "AssociationCount": 0
                }
            ]
        },
        {
            ...
        }
    ]
}
```

例 2: 特定のライセンス設定を一覧表示するには

次の `list-license-configurations` の例では、指定されたライセンス設定のみを一覧表示します。

```
aws license-manager list-license-configurations \
    --license-configuration-arns arn:aws:license-manager:us-
west-2:123456789012:license-configuration:lic-38b658717b87478aaa7c00883EXAMPLE
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListLicenseConfigurations」を参照してください。

### list-license-specifications-for-resource

次のコード例は、list-license-specifications-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースのライセンス設定を一覧表示するには

次の list-license-specifications-for-resource の例では、指定された Amazon マシンイメージ (AMI) に関連付けられたライセンス設定を一覧表示します。

```
aws license-manager list-license-specifications-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:ec2:us-west-2::image/ami-1234567890abcdef0
```

出力:

```
{
    "LicenseConfigurationArn": "arn:aws:license-manager:us-
west-2:123456789012:license-configuration:lic-38b658717b87478aaa7c00883EXAMPLE"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListLicenseSpecificationsForResource」を参照してください。

### list-resource-inventory

次のコード例は、list-resource-inventory を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースインベントリ内のリソースを一覧表示するには

次の list-resource-inventory の例では、Systems Manager インベントリを使用して管理されるリソースを一覧表示します。

```
aws license-manager list-resource-inventory
```

出力:

```
{
    "ResourceInventoryList": [
        {
            "Platform": "Red Hat Enterprise Linux Server",
            "ResourceType": "EC2Instance",
            "PlatformVersion": "7.4",
            "ResourceArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:1234567890129:instance/
i-05d3cdfb05bd36376",
            "ResourceId": "i-05d3cdfb05bd36376",
            "ResourceOwningAccountId": "1234567890129"
        },
        {
            "Platform": "Amazon Linux",
            "ResourceType": "EC2Instance",
            "PlatformVersion": "2",
            "ResourceArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:1234567890129:instance/
i-0b1d036cfd4594808",
            "ResourceId": "i-0b1d036cfd4594808",
            "ResourceOwningAccountId": "1234567890129"
        },
        {
            "Platform": "Microsoft Windows Server 2019 Datacenter",
            "ResourceType": "EC2Instance",
            "PlatformVersion": "10.0.17763",
            "ResourceArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:1234567890129:instance/
i-0cdb3b54a2a8246ad",
            "ResourceId": "i-0cdb3b54a2a8246ad",
            "ResourceOwningAccountId": "1234567890129"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListResourceInventory」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ライセンス設定のタグを一覧表示するには

次の `list-tags-for-resource` の例では、指定されたライセンス設定のタグを一覧表示します。

```
aws license-manager list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:license-manager:us-west-2:123456789012:license-configuration:lic-6eb6586f508a786a2ba4f56c1EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "project",
            "Value": "lima"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### `list-usage-for-license-configuration`

次のコード例は、`list-usage-for-license-configuration` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ライセンス設定で使用されているライセンスを一覧表示するには

次の `list-usage-for-license-configuration` の例では、指定されたライセンス設定のライセンスを使用するリソースに関する情報を示します。例えば、ライセンスタイプが vCPU の場合、インスタンスは vCPU ごとに 1 つのライセンスを使用します。

```
aws license-manager list-usage-for-license-configuration \
    --license-configuration-arn arn:aws:license-manager:us-west-2:123456789012:license-configuration:lic-38b658717b87478aaa7c00883EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "LicenseConfigurationUsageList": [
        {
            "ResourceArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/
i-04a636d18e83cfacb",
            "ResourceType": "EC2_INSTANCE",
            "ResourceStatus": "running",
            "ResourceOwnerId": "123456789012",
            "AssociationTime": 1570892850.519,
            "ConsumedLicenses": 2
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListUsageForLicenseConfiguration」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ライセンス設定にタグを追加するには

次の tag-resource の例では、指定されたタグ (キー名と値) を、指定されたライセンス設定に追加します。

```
aws license-manager tag-resource \
    --tags Key=project,Value=lima \
    --resource-arn arn:aws:license-manager:us-west-2:123456789012:license-
configuration:lic-6eb6586f508a786a2ba4f56c1EXAMPLE
```

このコマンドは何も出力しません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ライセンス設定からタグを削除するには

次の untag-resource の例では、指定されたライセンス設定から、指定されたタグ (キー名とリソース) を削除します。

```
aws license-manager untag-resource \
    --tag-keys project \
    --resource-arn arn:aws:license-manager:us-west-2:123456789012:license-configuration:lic-6eb6586f508a786a2ba4f56c1EXAMPLE
```

このコマンドは何も出力しません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-license-configuration

次のコード例は、update-license-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ライセンス設定を更新するには

次の update-license-configuration の例では、指定されたライセンス設定を更新して、ハード制限を削除します。

```
aws license-manager update-license-configuration \
    --no-license-count-hard-limit \
    --license-configuration-arn arn:aws:license-manager:us-west-2:880185128111:license-configuration:lic-6eb6586f508a786a2ba4f56c1EXAMPLE
```

このコマンドは何も出力しません。

次の update-license-configuration の例では、指定されたライセンス設定を更新して、ステータスを DISABLED に変更します。

```
aws license-manager update-license-configuration \
    --license-configuration-status DISABLED
    --license-configuration-arn arn:aws:license-manager:us-west-2:880185128111:license-configuration:lic-6eb6586f508a786a2ba4f56c1EXAMPLE
```

このコマンドは何も出力しません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateLicenseConfiguration」を参照してください。

### update-license-specifications-for-resource

次のコード例は、update-license-specifications-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースのライセンス設定を更新するには

次の update-license-specifications-for-resource の例では、1 つのライセンス設定を削除して別のライセンス設定を追加することにより、指定された Amazon マシンイメージ (AMI) に関連付けられたライセンス設定を置き換えます。

```
aws license-manager update-license-specifications-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:ec2:us-west-2::image/ami-1234567890abcdef0 \
    --remove-license-specifications LicenseConfigurationArn=arn:aws:license-
manager:us-west-2:123456789012:license-
configuration:lic-38b658717b87478aaa7c00883EXAMPLE \
    --add-license-specifications LicenseConfigurationArn=arn:aws:license-manager:us-
west-2:123456789012:license-configuration:lic-42b6deb06e5399a980d555927EXAMPLE
```

このコマンドは何も出力しません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateLicenseSpecificationsForResource」を参照してください。

### update-service-settings

次のコード例は、update-service-settings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

License Manager の設定を更新するには

次の update-service-settings の例では、現在の AWS リージョンで License Manager のクロスアカウントリソース検出を有効にします。Amazon S3 バケットは、Systems Manager インベントリに必要なリソースデータ同期です。

```
aws license-manager update-service-settings \
    --organization-configuration EnableIntegration=true \
    --enable-cross-accounts-discovery \
    --s3-bucket-arn arn:aws:s3:::aws-license-manager-service-abcd1234EXAMPLE
```

このコマンドは何も出力しません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateServiceSettings」を参照してください。

## Lightsail examples using AWS CLI

次のコード例では、Lightsail で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `allocate-static-ip`

次のコード例は、`allocate-static-ip` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

静的 IP を作成するには

次の `allocate-static-ip` の例では、インスタンスにアタッチできる指定された静的 IP を作成します。

```
aws lightsail allocate-static-ip \
    --static-ip-name StaticIp-1
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "b5d06d13-2f19-4683-889f-dEXAMPLEed79",
            "resourceName": "StaticIp-1",
            "resourceType": "StaticIp",
            "createdAt": 1571071325.076,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationType": "AllocateStaticIp",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1571071325.274
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AllocateStaticIp」を参照してください。

### attach-disk

次のコード例は、attach-disk を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ブロックストレージディスクをインスタンスにアタッチするには

次の attach-disk の例では、ディスクパス /dev/xvdf を使用してディスク Disk-1 をインスタンス WordPress_Multisite-1 にアタッチします。

```
aws lightsail attach-disk \
    --disk-name Disk-1 \
    --disk-path /dev/xvdf \
    --instance-name WordPress_Multisite-1
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "10a08267-19ce-43be-b913-6EXAMPLE7e80",
            "resourceName": "Disk-1",
            "resourceType": "Disk",
            "createdAt": 1571071465.472,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "WordPress_Multisite-1",
            "operationType": "AttachDisk",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1571071465.472
        },
        {
            "id": "2912c477-5295-4539-88c9-bEXAMPLEd1f0",
            "resourceName": "WordPress_Multisite-1",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1571071465.474,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "Disk-1",
            "operationType": "AttachDisk",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1571071465.474
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AttachDisk」を参照してください。

### attach-instances-to-load-balancer

次のコード例は、attach-instances-to-load-balancer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスをロードバランサーにアタッチするには

次の attach-instances-to-load-balancer の例では、インスタンス MEAN-1、MEAN-2、および MEAN-3 をロードバランサー LoadBalancer-1 にアタッチします。

```
aws lightsail attach-instances-to-load-balancer \
    --instance-names {"MEAN-1","MEAN-2","MEAN-3"} \
    --load-balancer-name LoadBalancer-1
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "8055d19d-abb2-40b9-b527-1EXAMPLE3c7b",
            "resourceName": "LoadBalancer-1",
            "resourceType": "LoadBalancer",
            "createdAt": 1571071699.892,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "MEAN-2",
            "operationType": "AttachInstancesToLoadBalancer",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1571071699.892
        },
        {
            "id": "c35048eb-8538-456a-a118-0EXAMPLEfb73",
            "resourceName": "MEAN-2",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1571071699.887,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "LoadBalancer-1",
            "operationType": "AttachInstancesToLoadBalancer",
            "status": "Started",
```

```
            "statusChangedAt": 1571071699.887
        },
        {
            "id": "910d09e0-adc5-4372-bc2e-0EXAMPLEd891",
            "resourceName": "LoadBalancer-1",
            "resourceType": "LoadBalancer",
            "createdAt": 1571071699.882,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "MEAN-3",
            "operationType": "AttachInstancesToLoadBalancer",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1571071699.882
        },
        {
            "id": "178b18ac-43e8-478c-9bed-1EXAMPLE4755",
            "resourceName": "MEAN-3",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1571071699.901,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "LoadBalancer-1",
            "operationType": "AttachInstancesToLoadBalancer",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1571071699.901
        },
        {
            "id": "fb62536d-2a98-4190-a6fc-4EXAMPLE7470",
            "resourceName": "LoadBalancer-1",
            "resourceType": "LoadBalancer",
            "createdAt": 1571071699.885,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "MEAN-1",
            "operationType": "AttachInstancesToLoadBalancer",
```

```
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1571071699.885
        },
        {
            "id": "787dac0d-f98d-46c3-8571-3EXAMPLE5a85",
            "resourceName": "MEAN-1",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1571071699.901,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "LoadBalancer-1",
            "operationType": "AttachInstancesToLoadBalancer",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1571071699.901
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AttachInstancesToLoadBalancer」を参照してください。

### attach-load-balancer-tls-certificate

次のコード例は、attach-load-balancer-tls-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロードバランサーに TLS 証明書をアタッチするには

次の attach-load-balancer-tls-certificate の例では、ロードバランサー TLS 証明書 Certificate2 をロードバランサー LoadBalancer-1 にアタッチします。

```
aws lightsail attach-load-balancer-tls-certificate \
    --certificate-name Certificate2 \
    --load-balancer-name LoadBalancer-1
```

出力:

```
{
```

```
    "operations": [
        {
            "id": "cf1ad6e3-3cbb-4b8a-a7f2-3EXAMPLEa118",
            "resourceName": "LoadBalancer-1",
            "resourceType": "LoadBalancer",
            "createdAt": 1571072255.416,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationDetails": "Certificate2",
            "operationType": "AttachLoadBalancerTlsCertificate",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1571072255.416
        },
        {
            "id": "dae1bcfb-d531-4c06-b4ea-bEXAMPLEc04e",
            "resourceName": "Certificate2",
            "resourceType": "LoadBalancerTlsCertificate",
            "createdAt": 1571072255.416,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationDetails": "LoadBalancer-1",
            "operationType": "AttachLoadBalancerTlsCertificate",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1571072255.416
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AttachLoadBalancerTlsCertificate」を参照してください。

### attach-static-ip

次のコード例は、attach-static-ip を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスに静的 IP をアタッチするには

次の attach-static-ip の例では、静的 IP StaticIp-1 をインスタンス MEAN-1 にアタッチします。

```
aws lightsail attach-static-ip \
    --static-ip-name StaticIp-1 \
    --instance-name MEAN-1
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "45e6fa13-4808-4b8d-9292-bEXAMPLE20b2",
            "resourceName": "StaticIp-1",
            "resourceType": "StaticIp",
            "createdAt": 1571072569.375,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationDetails": "MEAN-1",
            "operationType": "AttachStaticIp",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1571072569.375
        },
        {
            "id": "9ee09a17-863c-4e51-8a6d-3EXAMPLE5475",
            "resourceName": "MEAN-1",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1571072569.376,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationDetails": "StaticIp-1",
            "operationType": "AttachStaticIp",
            "status": "Succeeded",
```

```
            "statusChangedAt": 1571072569.376
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AttachStaticIp」を参照してください。

### close-instance-public-ports

次のコード例は、close-instance-public-ports を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスのファイアウォールポートを閉じるには

次の close-instance-public-ports の例では、インスタンス MEAN-2 の TCP ポート 22 を閉じます。

```
aws lightsail close-instance-public-ports \
    --instance-name MEAN-2 \
    --port-info fromPort=22,protocol=TCP,toPort=22
```

出力:

```
{
    "operation": {
        "id": "4f328636-1c96-4649-ae6d-1EXAMPLEf446",
        "resourceName": "MEAN-2",
        "resourceType": "Instance",
        "createdAt": 1571072845.737,
        "location": {
            "availabilityZone": "us-west-2a",
            "regionName": "us-west-2"
        },
        "isTerminal": true,
        "operationDetails": "22/tcp",
        "operationType": "CloseInstancePublicPorts",
        "status": "Succeeded",
        "statusChangedAt": 1571072845.737
    }
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CloseInstancePublicPorts」を参照してください。

### copy-snapshot

次のコード例は、copy-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 同一の AWS リージョン内でスナップショットをコピーするには

次の copy-snapshot の例では、インスタンススナップショット MEAN-1-1571075291 を同じ AWS リージョン us-west-2 内のインスタンススナップショット MEAN-1-Copy としてコピーします。

```
aws lightsail copy-snapshot \
    --source-snapshot-name MEAN-1-1571075291 \
    --target-snapshot-name MEAN-1-Copy \
    --source-region us-west-2
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "ced16fc1-f401-4556-8d82-1EXAMPLEb982",
            "resourceName": "MEAN-1-Copy",
            "resourceType": "InstanceSnapshot",
            "createdAt": 1571075581.498,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "us-west-2:MEAN-1-1571075291",
            "operationType": "CopySnapshot",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1571075581.498
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「Lightsail Dev Guide」の「Copying snapshots from one AWS Region to another in Amazon Lightsail」を参照してください。

例 2: ある AWS リージョンから別のリージョンにスナップショットをコピーするには

次の copy-snapshot の例では、AWS リージョン us-west-2 から us-east-1 にインスタンススナップショット MEAN-1-1571075291 をインスタンススナップショット MEAN-1-1571075291-Copy としてコピーします。

```
aws lightsail copy-snapshot \
    --source-snapshot-name MEAN-1-1571075291 \
    --target-snapshot-name MEAN-1-1571075291-Copy \
    --source-region us-west-2 \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "91116b79-119c-4451-b44a-dEXAMPLEd97b",
            "resourceName": "MEAN-1-1571075291-Copy",
            "resourceType": "InstanceSnapshot",
            "createdAt": 1571075695.069,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-east-1"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "us-west-2:MEAN-1-1571075291",
            "operationType": "CopySnapshot",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1571075695.069
        }
    ]
}
```

詳細については、「Lightsail Dev Guide」の「Copying snapshots from one AWS Region to another in Amazon Lightsail」を参照してください。

例 3: 自動スナップショットを同じ AWS リージョンにコピーするには

次の copy-snapshot の例では、AWS リージョン us-west-2 で、インスタンス WordPress-1 の自動スナップショット 2019-10-14 を手動スナップショット WordPress-1-10142019 としてコピーします。

```
aws lightsail copy-snapshot \
    --source-resource-name WordPress-1 \
    --restore-date 2019-10-14 \
    --target-snapshot-name WordPress-1-10142019 \
    --source-region us-west-2
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "be3e6754-cd1d-48e6-ad9f-2EXAMPLE1805",
            "resourceName": "WordPress-1-10142019",
            "resourceType": "InstanceSnapshot",
            "createdAt": 1571082412.311,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "us-west-2:WordPress-1",
            "operationType": "CopySnapshot",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1571082412.311
        }
    ]
}
```

詳細については、「Lightsail Dev Guide」の「Keeping automatic snapshots of instances or disks in Amazon Lightsail」を参照してください。

例 4: ある AWS リージョンから別のリージョンに自動スナップショットをコピーするには

次の copy-snapshot の例では、AWS リージョン us-west-2 から us-east-1 に、インスタンス WordPress-1 の自動スナップショット 2019-10-14 を手動スナップショット WordPress-1-10142019 としてコピーします。

```
aws lightsail copy-snapshot \
    --source-resource-name WordPress-1 \
    --restore-date 2019-10-14 \
    --target-snapshot-name WordPress-1-10142019 \
    --source-region us-west-2 \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "dffa128b-0b07-476e-b390-bEXAMPLE3775",
            "resourceName": "WordPress-1-10142019",
            "resourceType": "InstanceSnapshot",
            "createdAt": 1571082493.422,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-east-1"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "us-west-2:WordPress-1",
            "operationType": "CopySnapshot",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1571082493.422
        }
    ]
}
```

詳細については、「Lightsail Dev Guide」の「Keeping automatic snapshots of instances or disks in Amazon Lightsail」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CopySnapshot」を参照してください。

### create-disk-from-snapshot

次のコード例は、create-disk-from-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディスクスナップショットからディスクを作成するには

次の create-disk-from-snapshot の例では、指定されたブロックストレージディスクスナップショットから Disk-2 という名前のブロックストレージディスクを作成します。ディスクは、指定された AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンに 32 GB のストレージスペースで作成されます。

```
aws lightsail create-disk-from-snapshot \
    --disk-name Disk-2 \
    --disk-snapshot-name Disk-1-1566839161 \
    --availability-zone us-west-2a \
    --size-in-gb 32
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "d42b605d-5ef1-4b4a-8791-7a3e8b66b5e7",
            "resourceName": "Disk-2",
            "resourceType": "Disk",
            "createdAt": 1569624941.471,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "CreateDiskFromSnapshot",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569624941.791
        }
    ]
}
```

詳細については、「Lightsail Developer Guide」の「Creating a block storage disk from a snapshot in Amazon Lightsail」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDiskFromSnapshot」を参照してください。

### create-disk-snapshot

次のコード例は、create-disk-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ディスクのスナップショットを作成するには

次の create-disk-snapshot の例では、指定されたブロックストレージディスクの DiskSnapshot-1 という名前のスナップショットを作成します。

```
aws lightsail create-disk-snapshot \
    --disk-name Disk-1 \
    --disk-snapshot-name DiskSnapshot-1
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "fa74c6d2-03a3-4f42-a7c7-792f124d534b",
            "resourceName": "DiskSnapshot-1",
            "resourceType": "DiskSnapshot",
            "createdAt": 1569625129.739,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "Disk-1",
            "operationType": "CreateDiskSnapshot",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569625129.739
        },
        {
            "id": "920a25df-185c-4528-87cd-7b85f5488c06",
            "resourceName": "Disk-1",
            "resourceType": "Disk",
            "createdAt": 1569625129.739,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "DiskSnapshot-1",
            "operationType": "CreateDiskSnapshot",
            "status": "Started",
```

```
            "statusChangedAt": 1569625129.739
        }
    ]
}
```

例 2: インスタンスのシステムディスクのスナップショットを作成するには

次の create-disk-snapshot の例では、指定されたインスタンスのシステムディスクのスナップショットを作成します。

```
aws lightsail create-disk-snapshot \
    --instance-name WordPress-1 \
    --disk-snapshot-name SystemDiskSnapshot-1
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "f508cf1c-6597-42a6-a4c3-4aebd75af0d9",
            "resourceName": "SystemDiskSnapshot-1",
            "resourceType": "DiskSnapshot",
            "createdAt": 1569625294.685,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "WordPress-1",
            "operationType": "CreateDiskSnapshot",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569625294.685
        },
        {
            "id": "0bb9f712-da3b-4d99-b508-3bf871d989e5",
            "resourceName": "WordPress-1",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1569625294.685,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
```

```
            "operationDetails": "SystemDiskSnapshot-1",
            "operationType": "CreateDiskSnapshot",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569625294.685
        }
    ]
}
```

詳細については、「Lightsail Developer Guide」の「Snapshots in Amazon Lightsail」および「Creating a snapshot of an instance root volume in Amazon Lightsail」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDiskSnapshot」を参照してください。

### create-disk

次のコード例は、create-disk を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ブロックストレージディスクを作成するには

次の create-disk の例では、指定された AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンに 32 GB のストレージ容量を持つブロックストレージディスク Disk-1 を作成します。

```
aws lightsail create-disk \
    --disk-name Disk-1 \
    --availability-zone us-west-2a \
    --size-in-gb 32
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "1c85e2ec-86ba-4697-b936-77f4d3dc013a",
            "resourceName": "Disk-1",
            "resourceType": "Disk",
            "createdAt": 1569449220.36,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
```

```
            "isTerminal": false,
            "operationType": "CreateDisk",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569449220.588
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDisk」を参照してください。

### create-domain-entry

次のコード例は、create-domain-entry を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメインエントリを作成するには (DNS レコード)

次の create-domain-entry の例では、インスタンスの IP アドレスを指す指定されたドメインの Apex の DNS レコード (A) を作成します。

注: Lightsail のドメイン関連の API オペレーションは、us-east-1 リージョンでのみ使用できます。CLI プロファイルが別のリージョンを使用するように設定されている場合は、--region us-east-1 パラメータを含める必要があります。そうしないと、コマンドは失敗します。

```
aws lightsail create-domain-entry \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com \
    --domain-entry name=example.com,type=A,target=192.0.2.0
```

出力:

```
{
    "operation": {
        "id": "5be4494d-56f4-41fc-8730-693dcd0ef9e2",
        "resourceName": "example.com",
        "resourceType": "Domain",
        "createdAt": 1569865296.519,
        "location": {
            "availabilityZone": "all",
            "regionName": "global"
```

```
        },
        "isTerminal": true,
        "operationType": "CreateDomainEntry",
        "status": "Succeeded",
        "statusChangedAt": 1569865296.519
    }
}
```

詳細については、「Lightsail Developer Guide」の「DNS in Amazon Lightsail」および「Creating a DNS zone to manage your domain's DNS records in Amazon Lightsail」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDomainEntry」を参照してください。

### `create-domain`

次のコード例は、`create-domain` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメインを作成するには (DNS ゾーン)

次の `create-domain` の例では、指定されたドメインの DNS ゾーンを作成します。

注: Lightsail のドメイン関連の API オペレーションは、`us-east-1` リージョンでのみ使用できます。CLI プロファイルが別のリージョンを使用するように設定されている場合は、`--region us-east-1` パラメータを含める必要があります。そうしないと、コマンドは失敗します。

```
aws lightsail create-domain \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com
```

出力:

```
{
    "operation": {
        "id": "64e522c8-9ae1-4c05-9b65-3f237324dc34",
        "resourceName": "example.com",
        "resourceType": "Domain",
        "createdAt": 1569864291.92,
        "location": {
            "availabilityZone": "all",
```

```
            "regionName": "global"
        },
        "isTerminal": true,
        "operationType": "CreateDomain",
        "status": "Succeeded",
        "statusChangedAt": 1569864292.109
    }
}
```

詳細については、「Lightsail Developer Guide」の「DNS in Amazon Lightsail」および「Creating a DNS zone to manage your domain's DNS records in Amazon Lightsail」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDomain」を参照してください。

### `create-instance-snapshot`

次のコード例は、`create-instance-snapshot` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスのスナップショットを作成するには

次の `create-instance-snapshot` の例では、指定されたインスタンスからスナップショットを作成します。

```
aws lightsail create-instance-snapshot \
    --instance-name WordPress-1 \
    --instance-snapshot-name WordPress-Snapshot-1
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "4c3db559-9dd0-41e7-89c0-2cb88c19786f",
            "resourceName": "WordPress-Snapshot-1",
            "resourceType": "InstanceSnapshot",
            "createdAt": 1569866438.48,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
```

```
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "WordPress-1",
            "operationType": "CreateInstanceSnapshot",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569866438.48
        },
        {
            "id": "c04fdc45-2981-488c-88b5-d6d2fd759a6a",
            "resourceName": "WordPress-1",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1569866438.48,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "WordPress-Snapshot-1",
            "operationType": "CreateInstanceSnapshot",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569866438.48
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateInstanceSnapshot」を参照してください。

### `create-instances-from-snapshot`

次のコード例は、`create-instances-from-snapshot` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットからインスタンスを作成するには

次の `create-instances-from-snapshot` の例では、12 USD のバンドルを使用して、指定された AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの指定されたインスタンススナップショットからインスタンスを作成します。

注: 指定するバンドルは、スナップショットの作成に使用される元のソースインスタンスのバンドルと同等の仕様か、それ以上である必要があります。

```
aws lightsail create-instances-from-snapshot \
```

```
    --instance-snapshot-name WordPress-1-1569866208 \
    --instance-names WordPress-2 \
    --availability-zone us-west-2a \
    --bundle-id small_3_0
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "003f8271-b711-464d-b9b8-7f3806cb496e",
            "resourceName": "WordPress-2",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1569865914.908,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "CreateInstancesFromSnapshot",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569865914.908
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateInstancesFromSnapshot」を参照してください。

### create-instances

次のコード例は、create-instances を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 単一のインスタンスを作成するには

次の create-instances の例では、WordPress ブループリントと 5.00 USD バンドルを使用して、指定された AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンにインスタンスを作成します。

```
aws lightsail create-instances \
    --instance-names Instance-1 \
```

```
    --availability-zone us-west-2a \
    --blueprint-id wordpress \
    --bundle-id nano_3_0
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "9a77158f-7be3-4d6d-8054-cf5ae2b720cc",
            "resourceName": "Instance-1",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1569447986.061,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "CreateInstance",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569447986.061
        }
    ]
}
```

例 2: 一度に複数のインスタンスを作成するには

次の `create-instances` の例では、WordPress ブループリントと 5.00 USD バンドルを使用して、指定された AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンに 3 つのインスタンスを作成します。

```
aws lightsail create-instances \
    --instance-names {"Instance1","Instance2","Instance3"} \
    --availability-zone us-west-2a \
    --blueprint-id wordpress \
    --bundle-id nano_3_0
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
```

```
            "id": "5492f015-9d2e-48c6-8eea-b516840e6903",
            "resourceName": "Instance1",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1569448780.054,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "CreateInstance",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569448780.054
        },
        {
            "id": "c58b5f46-2676-44c8-b95c-3ad375898515",
            "resourceName": "Instance2",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1569448780.054,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "CreateInstance",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569448780.054
        },
        {
            "id": "a5ad8006-9bee-4499-9eb7-75e42e6f5882",
            "resourceName": "Instance3",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1569448780.054,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "CreateInstance",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569448780.054
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateInstances」を参照してください。

### create-key-pair

次のコード例は、create-key-pair を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キーペアを作成するには

次の create-key-pair の例では、インスタンスの認証と接続に使用できるキーペアを作成します。

```
aws lightsail create-key-pair \
    --key-pair-name MyPersonalKeyPair
```

出力はプライベートキー base64 値を提供します。この値は、作成したキーペアを使用するインスタンスへの認証に使用できます。注: プライベートキー base64 値は後で取得できないため、コピーして安全な場所に貼り付けます。

```
{
    "keyPair": {
        "name": "MyPersonalKeyPair",
        "arn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:KeyPair/55025c71-198f-403b-
b42f-a69433e724fb",
        "supportCode": "621291663362/MyPersonalKeyPair",
        "createdAt": 1569866556.567,
        "location": {
            "availabilityZone": "all",
            "regionName": "us-west-2"
        },
        "resourceType": "KeyPair"
    },
    "publicKeyBase64": "ssh-rsa ssh-rsa
 AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCV0xUEwx96amPERH7K1bVT1tTFl9OmNk6o7m5YVHk9xlOdMbDRbFvhtXvw4jz
+BHUgedGUXno6uF7agqxZNO1kPLJBIVTW26SSYBJ0tE
+y804UyVsjrbUqCaMXDhmfXpWulMPwuXhwcKh7e8hwoTfkiX0E6Ql
+KqF/MiA3w6DCjEqvvdIO7SiEZJFsuGNfYDDN3w60Rel5MUhmn3OJdn4y/
A7NWb3IxL4pPfVE4rgFRKU8n1jp9kwRnlVMVBOWuGXk6n+H6M2f1 ",
    "privateKeyBase64": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
EXAMPLETCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
```

```
\nVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6\nb24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBD
\nBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
\nMTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
\nVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQEXAMPLEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
\nb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
\nYXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMEXAMPLE4GmWIWJ
\n21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
\nrDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
\nIbb3OhjZnzcvQAaREXAMPLEMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4\nnUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q
+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
\nFFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OEXAMPLELvjx79LjSTb
\nNYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=\n-----END RSA PRIVATE KEY-----",
    "operation": {
        "id": "67f984db-9994-45fe-ad38-59bafcaf82ef",
        "resourceName": "MyPersonalKeyPair",
        "resourceType": "KeyPair",
        "createdAt": 1569866556.567,
        "location": {
            "availabilityZone": "all",
            "regionName": "us-west-2"
        },
        "isTerminal": true,
        "operationType": "CreateKeyPair",
        "status": "Succeeded",
        "statusChangedAt": 1569866556.704
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateKeyPair」を参照してください。

### create-load-balancer-tls-certificate

次のコード例は、create-load-balancer-tls-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロードバランサーの TLS 証明書を作成するには

次の create-load-balancer-tls-certificate の例では、指定されたロードバランサーにアタッチされた TLS 証明書を作成します。作成された証明書は、指定されたドメインに適用されます。注: ロードバランサーに対して作成できる証明書は 2 つだけです。

```
aws lightsail create-load-balancer-tls-certificate \
    --certificate-alternative-names abc.example.com \
    --certificate-domain-name example.com \
    --certificate-name MySecondCertificate \
    --load-balancer-name MyFirstLoadBalancer
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "be663aed-cb46-41e2-9b23-e2f747245bd4",
            "resourceName": "MySecondCertificate",
            "resourceType": "LoadBalancerTlsCertificate",
            "createdAt": 1569867364.971,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationDetails": "MyFirstLoadBalancer",
            "operationType": "CreateLoadBalancerTlsCertificate",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1569867365.219
        },
        {
            "id": "f3dfa930-969e-41cc-ac7d-337178716f6d",
            "resourceName": "MyFirstLoadBalancer",
            "resourceType": "LoadBalancer",
            "createdAt": 1569867364.971,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationDetails": "MySecondCertificate",
            "operationType": "CreateLoadBalancerTlsCertificate",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1569867365.219
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateLoadBalancerTlsCertificate」を参照してください。

### create-load-balancer

次のコード例は、create-load-balancer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロードバランサーを作成するには

次の create-load-balancer の例では、TLS 証明書を使用してロードバランサーを作成します。TLS 証明書は、指定されたドメインに適用され、トラフィックをポート 80 のインスタンスにルーティングします。

```
aws lightsail create-load-balancer \
    --certificate-alternative-names www.example.com test.example.com \
    --certificate-domain-name example.com \
    --certificate-name Certificate-1 \
    --instance-port 80 \
    --load-balancer-name LoadBalancer-1
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "cc7b920a-83d8-4762-a74e-9174fe1540be",
            "resourceName": "LoadBalancer-1",
            "resourceType": "LoadBalancer",
            "createdAt": 1569867169.406,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "CreateLoadBalancer",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569867169.406
        },
        {
```

```
            "id": "658ed43b-f729-42f3-a8e4-3f8024d3c98d",
            "resourceName": "LoadBalancer-1",
            "resourceType": "LoadBalancerTlsCertificate",
            "createdAt": 1569867170.193,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationDetails": "LoadBalancer-1",
            "operationType": "CreateLoadBalancerTlsCertificate",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1569867170.54
        },
        {
            "id": "4757a342-5181-4870-b1e0-227eebc35ab5",
            "resourceName": "LoadBalancer-1",
            "resourceType": "LoadBalancer",
            "createdAt": 1569867170.193,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationDetails": "Certificate-1",
            "operationType": "CreateLoadBalancerTlsCertificate",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1569867170.54
        }
    ]
}
```

詳細については、「Lightsail Developer Guide」の「Lightsail load balancers」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateLoadBalancer」を参照してください。

### `create-relational-database-from-snapshot`

次のコード例は、`create-relational-database-from-snapshot` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットからマネージドデータベースを作成するには

次の create-relational-database-from-snapshot の例では、15 USD の標準データベースバンドルを使用して、指定された AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの指定されたスナップショットからマネージドデータベースを作成します。注: 指定するバンドルは、スナップショットの作成に使用される元のソースデータベースのバンドルと同等の仕様か、それ以上である必要があります。

```
aws lightsail create-relational-database-from-snapshot \
    --relational-database-snapshot-name Database-Oregon-1-1566839359 \
    --relational-database-name Database-1 \
    --availability-zone us-west-2a \
    --relational-database-bundle-id micro_1_0 \
    --no-publicly-accessible
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "ad6d9193-9d5c-4ea1-97ae-8fe6de600b4c",
            "resourceName": "Database-1",
            "resourceType": "RelationalDatabase",
            "createdAt": 1569867916.938,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "CreateRelationalDatabaseFromSnapshot",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569867918.643
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateRelationalDatabaseFromSnapshot」を参照してください。

### create-relational-database-snapshot

次のコード例は、create-relational-database-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

マネージドデータベースのスナップショットを作成するには

次の create-relational-database-snapshot の例では、指定されたマネージドデータベースのスナップショットを作成します。

```
aws lightsail create-relational-database-snapshot \
    --relational-database-name Database1 \
    --relational-database-snapshot-name RelationalDatabaseSnapshot1
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "853667fb-ea91-4c02-8d20-8fc5fd43b9eb",
            "resourceName": "RelationalDatabaseSnapshot1",
            "resourceType": "RelationalDatabaseSnapshot",
            "createdAt": 1569868074.645,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "Database1",
            "operationType": "CreateRelationalDatabaseSnapshot",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569868074.645
        },
        {
            "id": "fbafa521-3cac-4be8-9773-1c143780b239",
            "resourceName": "Database1",
            "resourceType": "RelationalDatabase",
            "createdAt": 1569868074.645,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
```

```
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "RelationalDatabaseSnapshot1",
            "operationType": "CreateRelationalDatabaseSnapshot",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569868074.645
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateRelationalDatabaseSnapshot」を参照してください。

### create-relational-database

次のコード例は、create-relational-database を使用する方法を示しています。

AWS CLI

マネージドデータベースを作成するには

次の create-relational-database の例では、MySQL 5.6 データベースエンジン (mysql_5_6) と 15 USD の標準データベースバンドル (micro_1_0) を使用して、指定された AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンにマネージドデータベースを作成します。マネージドデータベースにはマスターユーザー名があらかじめ入力されており、パブリックにアクセスすることはできません。

```
aws lightsail create-relational-database \
    --relational-database-name Database-1 \
    --availability-zone us-west-2a \
    --relational-database-blueprint-id mysql_5_6 \
    --relational-database-bundle-id micro_1_0 \
    --master-database-name dbmaster \
    --master-username user \
    --no-publicly-accessible
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "b52bedee-73ed-4798-8d2a-9c12df89adcd",
```

```
            "resourceName": "Database-1",
            "resourceType": "RelationalDatabase",
            "createdAt": 1569450017.244,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "CreateRelationalDatabase",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569450018.637
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateRelationalDatabase」を参照してください。

### delete-auto-snapshot

次のコード例は、delete-auto-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

自動スナップショットは削除するには

次の delete-auto-snapshot の例では、インスタンス WordPress-1 の自動スナップショット 2019-10-10 を削除します。

```
aws lightsail delete-auto-snapshot \
    --resource-name WordPress-1 \
    --date 2019-10-10
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "31c36e09-3d52-46d5-b6d8-7EXAMPLE534a",
            "resourceName": "WordPress-1",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1571088141.501,
```

```
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationDetails": "DeleteAutoSnapshot-2019-10-10",
            "operationType": "DeleteAutoSnapshot",
            "status": "Succeeded"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Lightsail Dev Guide」の「Deleting automatic snapshots of instances or disks in Amazon Lightsail」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAutoSnapshot」を参照してください。

### delete-disk-snapshot

次のコード例は、delete-disk-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ブロックストレージディスクのスナップショットを削除するには

次の delete-disk-snapshot の例では、ブロックストレージディスクの指定されたスナップショットを削除します。

```
aws lightsail delete-disk-snapshot \
    --disk-snapshot-name DiskSnapshot-1
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "d1e5766d-b81e-4595-ad5d-02afbccfcd5d",
            "resourceName": "DiskSnapshot-1",
            "resourceType": "DiskSnapshot",
            "createdAt": 1569873552.79,
            "location": {
```

```
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationType": "DeleteDiskSnapshot",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1569873552.79
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDiskSnapshot」を参照してください。

### delete-disk

次のコード例は、delete-disk を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ブロックストレージディスクを削除するには

次の delete-disk の例では、指定されたブロックストレージディスクを削除します。

```
aws lightsail delete-disk \
    --disk-name Disk-1
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "6378c70f-4d75-4f7a-ab66-730fca0bb2fc",
            "resourceName": "Disk-1",
            "resourceType": "Disk",
            "createdAt": 1569872887.864,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationType": "DeleteDisk",
```

```
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1569872887.864
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDisk」を参照してください。

### delete-domain-entry

次のコード例は、delete-domain-entry を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメインエントリを削除するには (DNS レコード)

次の delete-domain-entry の例では、既存のドメインから、指定されたドメインエントリを削除します。

注: Lightsail のドメイン関連の API オペレーションは、us-east-1 リージョンでのみ使用できます。CLI プロファイルが別のリージョンを使用するように設定されている場合は、--region us-east-1 パラメータを含める必要があります。そうしないと、コマンドは失敗します。

```
aws lightsail delete-domain-entry \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com \
    --domain-entry name=123.example.com,target=192.0.2.0,type=A
```

出力:

```
{
    "operation": {
        "id": "06eacd01-d785-420e-8daa-823150c7dca1",
        "resourceName": "example.com ",
        "resourceType": "Domain",
        "createdAt": 1569874157.005,
        "location": {
            "availabilityZone": "all",
            "regionName": "global"
        },
        "isTerminal": true,
```

```
        "operationType": "DeleteDomainEntry",
        "status": "Succeeded",
        "statusChangedAt": 1569874157.005
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDomainEntry」を参照してください。

### delete-domain

次のコード例は、delete-domain を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメインを削除するには (DNS ゾーン)

次の delete-domain の例では、指定されたドメインとドメイン内のすべてのエントリ (DNS レコード) を削除します。

注: Lightsail のドメイン関連の API オペレーションは、us-east-1 リージョンでのみ使用できます。CLI プロファイルが別のリージョンを使用するように設定されている場合は、--region us-east-1 パラメータを含める必要があります。そうしないと、コマンドは失敗します。

```
aws lightsail delete-domain \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com
```

出力:

```
{
    "operation": {
        "id": "fcef5265-5af1-4a46-a3d7-90b5e18b9b32",
        "resourceName": "example.com",
        "resourceType": "Domain",
        "createdAt": 1569873788.13,
        "location": {
            "availabilityZone": "all",
            "regionName": "global"
        },
        "isTerminal": true,
        "operationType": "DeleteDomain",
```

```
        "status": "Succeeded",
        "statusChangedAt": 1569873788.13
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDomain」を参照してください。

### delete-instance-snapshot

次のコード例は、delete-instance-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

title

次の delete-instance-snapshot の例では、インスタンスの指定されたスナップショットを削除します。

```
aws lightsail delete-instance-snapshot \
    --instance-snapshot-name WordPress-1-Snapshot-1
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "14dad182-976a-46c6-bfd4-9480482bf0ea",
            "resourceName": "WordPress-1-Snapshot-1",
            "resourceType": "InstanceSnapshot",
            "createdAt": 1569874524.562,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationType": "DeleteInstanceSnapshot",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1569874524.562
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteInstanceSnapshot」を参照してください。

### delete-instance

次のコード例は、delete-instance を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスを削除するには

次の delete-instance の例では、指定されたインスタンスを削除します。

```
aws lightsail delete-instance \
    --instance-name WordPress-1
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "d77345a3-8f80-4d2e-b47d-aaa622718df2",
            "resourceName": "Disk-1",
            "resourceType": "Disk",
            "createdAt": 1569874357.469,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "WordPress-1",
            "operationType": "DetachDisk",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569874357.469
        },
        {
            "id": "708fa606-2bfd-4e48-a2c1-0b856585b5b1",
            "resourceName": "WordPress-1",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1569874357.465,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
```

```
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "Disk-1",
            "operationType": "DetachDisk",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569874357.465
        },
        {
            "id": "3187e823-8acb-405d-b098-fad5ceb17bec",
            "resourceName": "WordPress-1",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1569874357.829,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationType": "DeleteInstance",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1569874357.829
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteInstance」を参照してください。

### delete-key-pair

次のコード例は、delete-key-pair を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キーペアを削除するには

次の delete-key-pair の例では、指定されたキーペアを削除します。

```
aws lightsail delete-key-pair \
    --key-pair-name MyPersonalKeyPair
```

出力:

```
{
    "operation": {
        "id": "81621463-df38-4810-b866-6e801a15abbf",
        "resourceName": "MyPersonalKeyPair",
        "resourceType": "KeyPair",
        "createdAt": 1569874626.466,
        "location": {
            "availabilityZone": "all",
            "regionName": "us-west-2"
        },
        "isTerminal": true,
        "operationType": "DeleteKeyPair",
        "status": "Succeeded",
        "statusChangedAt": 1569874626.685
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteKeyPair」を参照してください。

### delete-known-host-keys

次のコード例は、delete-known-host-keys を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスから既知のホストキーを削除するには

次の delete-known-host-keys の例では、指定されたインスタンスから既知のホストキーを削除します。

```
aws lightsail delete-known-host-keys \
    --instance-name Instance-1
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "c61afe9c-45a4-41e6-a97e-d212364da3f5",
            "resourceName": "Instance-1",
            "resourceType": "Instance",
```

```
            "createdAt": 1569874760.201,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationType": "DeleteKnownHostKeys",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1569874760.201
        }
    ]
}
```

詳細については、「Lightsail Dev Guide」の「Troubleshooting connection issues with the Amazon Lightsail browser-based SSH or RDP client」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteKnownHostKeys」を参照してください。

### delete-load-balancer-tls-certificate

次のコード例は、delete-load-balancer-tls-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロードバランサーの TLS 証明書を削除するには

次の delete-load-balancer-tls-certificate の例では、指定されたロードバランサーから、指定された TLS 証明書を削除します。

```
aws lightsail delete-load-balancer-tls-certificate \
    --load-balancer-name MyFirstLoadBalancer \
    --certificate-name MyFirstCertificate
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "50bec274-e45e-4caa-8a69-b763ef636583",
            "resourceName": "MyFirstCertificate",
            "resourceType": "LoadBalancerTlsCertificate",
            "createdAt": 1569874989.48,
```

```
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "DeleteLoadBalancerTlsCertificate",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569874989.48
        },
        {
            "id": "78c58cdc-a59a-4b27-8213-500638634a8f",
            "resourceName": "MyFirstLoadBalancer",
            "resourceType": "LoadBalancer",
            "createdAt": 1569874989.48,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "DeleteLoadBalancerTlsCertificate",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569874989.48
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteLoadBalancerTlsCertificate」を参照してください。

### delete-load-balancer

次のコード例は、delete-load-balancer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロードバランサーを削除するには

次の delete-load-balancer の例では、指定されたロードバランサーと関連する TLS 証明書を削除します。

```
aws lightsail delete-load-balancer \
    --load-balancer-name MyFirstLoadBalancer
```

出力:


```
{
    "operations": [
        {
            "id": "a8c968c7-72a3-4680-a714-af8f03eea535",
            "resourceName": "MyFirstLoadBalancer",
            "resourceType": "LoadBalancer",
            "createdAt": 1569875092.125,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationType": "DeleteLoadBalancer",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1569875092.125
        },
        {
            "id": "f91a29fc-8ce3-4e69-a227-ea70ca890bf5",
            "resourceName": "MySecondCertificate",
            "resourceType": "LoadBalancerTlsCertificate",
            "createdAt": 1569875091.938,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "DeleteLoadBalancerTlsCertificate",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569875091.938
        },
        {
            "id": "cf64c060-154b-4eb4-ba57-84e2e41563d6",
            "resourceName": "MyFirstLoadBalancer",
            "resourceType": "LoadBalancer",
            "createdAt": 1569875091.94,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "DeleteLoadBalancerTlsCertificate",
            "status": "Started",
```

```
            "statusChangedAt": 1569875091.94
        }
    ]
}
```

詳細については、ガイドのタイトルを参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteLoadBalancer」を参照してください。

### delete-relational-database-snapshot

次のコード例は、delete-relational-database-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

マネージドデータベースのスナップショットを削除するには

次の delete-relational-database-snapshot の例では、マネージドデータベースの指定されたスナップショットを削除します。

```
aws lightsail delete-relational-database-snapshot \
    --relational-database-snapshot-name Database-Oregon-1-1566839359
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "b99acae8-735b-4823-922f-30af580e3729",
            "resourceName": "Database-Oregon-1-1566839359",
            "resourceType": "RelationalDatabaseSnapshot",
            "createdAt": 1569875293.58,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationType": "DeleteRelationalDatabaseSnapshot",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1569875293.58
        }
```

```
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteRelationalDatabaseSnapshot」を参照してください。

### delete-relational-database

次のコード例は、delete-relational-database を使用する方法を示しています。

AWS CLI

マネージドデータベースを削除するには

次の delete-relational-database の例では、指定されたマネージドデータベースを削除します。

```
aws lightsail delete-relational-database \
    --relational-database-name Database-1
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "3b0c41c1-053d-46f0-92a3-14f76141dc86",
            "resourceName": "Database-1",
            "resourceType": "RelationalDatabase",
            "createdAt": 1569875210.999,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "DeleteRelationalDatabase",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569875210.999
        },
        {
            "id": "01ddeae8-a87a-4a4b-a1f3-092c71bf9180",
            "resourceName": "Database-1",
```

```
            "resourceType": "RelationalDatabase",
            "createdAt": 1569875211.029,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "Database-1-FinalSnapshot-1569875210793",
            "operationType": "CreateRelationalDatabaseSnapshot",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569875211.029
        },
        {
            "id": "74d73681-30e8-4532-974e-1f23cd3f9f73",
            "resourceName": "Database-1-FinalSnapshot-1569875210793",
            "resourceType": "RelationalDatabaseSnapshot",
            "createdAt": 1569875211.029,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "Database-1",
            "operationType": "CreateRelationalDatabaseSnapshot",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569875211.029
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteRelationalDatabase」を参照してください。

### `detach-static-ip`

次のコード例は、`detach-static-ip` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスから静的 IP をデタッチするには

次の `detach-static-ip` の例では、アタッチされたインスタンスから静的 IP `StaticIp-1` をデタッチします。

```
aws lightsail detach-static-ip \
    --static-ip-name StaticIp-1
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "2a43d8a3-9f2d-4fe7-bdd0-eEXAMPLE3cf3",
            "resourceName": "StaticIp-1",
            "resourceType": "StaticIp",
            "createdAt": 1571088261.999,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationDetails": "MEAN-1",
            "operationType": "DetachStaticIp",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1571088261.999
        },
        {
            "id": "41a7d40c-74e8-4d2e-a837-cEXAMPLEf747",
            "resourceName": "MEAN-1",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1571088262.022,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationDetails": "StaticIp-1",
            "operationType": "DetachStaticIp",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1571088262.022
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DetachStaticIp」を参照してください。

### get-active-names

次のコード例は、get-active-names を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクティブなリソース名を取得するには

次の get-active-names の例では、設定された AWS リージョンのアクティブなリソース名を返します。

```
aws lightsail get-active-names
```

出力:

```
{
    "activeNames": [
        "WordPress-1",
        "StaticIp-1",
        "MEAN-1",
        "Plesk_Hosting_Stack_on_Ubuntu-1"
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetActiveNames」を参照してください。

### get-auto-snapshots

次のコード例は、get-auto-snapshots を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスで使用可能な自動スナップショットを取得するには

次の get-auto-snapshots の例では、インスタンス WordPress-1 で使用可能な自動スナップショットを返します。

```
aws lightsail get-auto-snapshots \
    --resource-name WordPress-1
```

出力:

```
{
    "resourceName": "WordPress-1",
    "resourceType": "Instance",
    "autoSnapshots": [
        {
            "date": "2019-10-14",
            "createdAt": 1571033872.0,
            "status": "Success",
            "fromAttachedDisks": []
        },
        {
            "date": "2019-10-13",
            "createdAt": 1570947473.0,
            "status": "Success",
            "fromAttachedDisks": []
        },
        {
            "date": "2019-10-12",
            "createdAt": 1570861072.0,
            "status": "Success",
            "fromAttachedDisks": []
        },
        {
            "date": "2019-10-11",
            "createdAt": 1570774672.0,
            "status": "Success",
            "fromAttachedDisks": []
        }
    ]
}
```

詳細については、「Lightsail Dev Guide」の「Keeping automatic snapshots of instances or disks in Amazon Lightsail」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAutoSnapshots」を参照してください。

### `get-blueprints`

次のコード例は、`get-blueprints` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

新しいインスタンスのブループリントを取得するには

次の get-blueprints の例では、Amazon Lightsail で新しいインスタンスを作成するために使用できるすべてのブループリントの詳細を表示します。

```
aws lightsail get-blueprints
```

出力:

```
{
    "blueprints": [
        {
            "blueprintId": "wordpress",
            "name": "WordPress",
            "group": "wordpress",
            "type": "app",
            "description": "Bitnami, the leaders in application packaging, and
 Automattic, the experts behind WordPress, have teamed up to offer this official
 WordPress image. This image is a pre-configured, ready-to-run image for running
 WordPress on Amazon Lightsail. WordPress is the world's most popular content
 management platform. Whether it's for an enterprise or small business website, or
 a personal or corporate blog, content authors can easily create content using its
 new Gutenberg editor, and developers can extend the base platform with additional
 features. Popular plugins like Jetpack, Akismet, All in One SEO Pack, WP Mail,
 Google Analytics for WordPress, and Amazon Polly are all pre-installed in this
 image. Let's Encrypt SSL certificates are supported through an auto-configuration
 script.",
            "isActive": true,
            "minPower": 0,
            "version": "6.5.3-0",
            "versionCode": "1",
            "productUrl": "https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B00NN8Y43U",
            "licenseUrl": "https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B00NN8Y43U#pdp-
usage",
            "platform": "LINUX_UNIX"
        },
        {
            "blueprintId": "lamp_8_bitnami",
            "name": "LAMP (PHP 8)",
            "group": "lamp_8",
            "type": "app",
```

```
            "description": "LAMP with PHP 8.X packaged by Bitnami enables you
 to quickly start building your websites and applications by providing a coding
 framework. As a developer, it provides standalone project directories to store your
 applications. This blueprint is configured for production environments. It includes
 SSL auto-configuration with Let's Encrypt certificates, and the latest releases of
 PHP, Apache, and MariaDB on Linux. This application also includes phpMyAdmin, PHP
 main modules and Composer.",
            "isActive": true,
            "minPower": 0,
            "version": "8.2.18-4",
            "versionCode": "1",
            "productUrl": "https://aws.amazon.com/marketplace/pp/
prodview-6g3gzfcih6dvu",
            "licenseUrl": "https://aws.amazon.com/marketplace/pp/
prodview-6g3gzfcih6dvu#pdp-usage",
            "platform": "LINUX_UNIX"
        },
        {
            "blueprintId": "nodejs",
            "name": "Node.js",
            "group": "node",
            "type": "app",
            "description": "Node.js packaged by Bitnami is a pre-configured, ready
 to run image for Node.js on Amazon EC2. It includes the latest version of Node.js,
 Apache, Python and Redis. The image supports multiple Node.js applications, each
 with its own virtual host and project directory. It is configured for production
 use and is secure by default, as all ports except HTTP, HTTPS and SSH ports are
 closed. Let's Encrypt SSL certificates are supported through an auto-configuration
 script. Developers benefit from instant access to a secure, update and consistent
 Node.js environment without having to manually install and configure multiple
 components and libraries.",
            "isActive": true,
            "minPower": 0,
            "version": "18.20.2-0",
            "versionCode": "1",
            "productUrl": "https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B00NNZUAKO",
            "licenseUrl": "https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B00NNZUAKO#pdp-
usage",
            "platform": "LINUX_UNIX"
        },
        ...
        }
    ]
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetBlueprints」を参照してください。

### get-bundles

次のコード例は、get-bundles を使用する方法を示しています。

AWS CLI

新しいインスタンスのバンドルを取得するには

次の get-bundles の例では、Amazon Lightsail で新しいインスタンスを作成するために使用できるすべてのバンドルの詳細を表示します。

```
aws lightsail get-bundles
```

出力:

```
{
    "bundles": [
        {
            "price": 5.0,
            "cpuCount": 2,
            "diskSizeInGb": 20,
            "bundleId": "nano_3_0",
            "instanceType": "nano",
            "isActive": true,
            "name": "Nano",
            "power": 298,
            "ramSizeInGb": 0.5,
            "transferPerMonthInGb": 1024,
            "supportedPlatforms": [
                "LINUX_UNIX"
            ]
        },
        {
            "price": 7.0,
            "cpuCount": 2,
            "diskSizeInGb": 40,
```

```
            "bundleId": "micro_3_0",
            "instanceType": "micro",
            "isActive": true,
            "name": "Micro",
            "power": 500,
            "ramSizeInGb": 1.0,
            "transferPerMonthInGb": 2048,
            "supportedPlatforms": [
                "LINUX_UNIX"
            ]
        },
        {
            "price": 12.0,
            "cpuCount": 2,
            "diskSizeInGb": 60,
            "bundleId": "small_3_0",
            "instanceType": "small",
            "isActive": true,
            "name": "Small",
            "power": 1000,
            "ramSizeInGb": 2.0,
            "transferPerMonthInGb": 3072,
            "supportedPlatforms": [
                "LINUX_UNIX"
            ]
        },
        ...
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetBundles」を参照してください。

### get-cloud-formation-stack-records

次のコード例は、get-cloud-formation-stack-records を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CloudFormation スタックレコードと関連するスタックを取得するには

次の get-cloud-formation-stack-records の例では、エクスポートされた Amazon Lightsail スナップショットから Amazon EC2 リソースを作成するために使用される CloudFormation スタックレコードと、それらに関連するスタックの詳細を示します。

```
aws lightsail get-cloud-formation-stack-records
```

出力:

```
{
    "cloudFormationStackRecords": [
        {
            "name": "CloudFormationStackRecord-588a4243-
e2d1-490d-8200-3a7513ecebdf",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:CloudFormationStackRecord/28d646ab-27bc-48d9-a422-1EXAMPLE6d37",
            "createdAt": 1565301666.586,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "CloudFormationStackRecord",
            "state": "Succeeded",
            "sourceInfo": [
                {
                    "resourceType": "ExportSnapshotRecord",
                    "name": "ExportSnapshotRecord-
e02f23d7-0453-4aa9-9c95-91aa01a141dd",
                    "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:ExportSnapshotRecord/f12b8792-f3ea-4d6f-b547-2EXAMPLE8796"
                }
            ],
            "destinationInfo": {
                "id": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:111122223333:stack/
Lightsail-Stack-588a4243-e2d1-490d-8200-3EXAMPLEebdf/063203b0-
ba28-11e9-838b-0EXAMPLE8b00",
                "service": "Aws::CloudFormation::Stack"
            }
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetCloudFormationStackRecords」を参照してください。

### get-disk-snapshot

次のコード例は、get-disk-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディスクスナップショットに関する情報を取得するには

次の get-disk-snapshot の例では、ディスクスナップショット Disk-1-1566839161 の詳細を表示します。

```
aws lightsail get-disk-snapshot \
    --disk-snapshot-name Disk-1-1566839161
```

出力:

```
{
    "diskSnapshot": {
        "name": "Disk-1-1566839161",
        "arn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:DiskSnapshot/
e2d0fa53-8ee0-41a0-8e56-0EXAMPLE1051",
        "supportCode": "6EXAMPLE3362/snap-0EXAMPLE06100d09",
        "createdAt": 1566839163.749,
        "location": {
            "availabilityZone": "all",
            "regionName": "us-west-2"
        },
        "resourceType": "DiskSnapshot",
        "tags": [],
        "sizeInGb": 8,
        "state": "completed",
        "progress": "100%",
        "fromDiskName": "Disk-1",
        "fromDiskArn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:Disk/
c21cfb0a-07f2-44ae-9a23-bEXAMPLE8096",
        "isFromAutoSnapshot": false
    }
}
```

詳細については、ガイドのタイトルを参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDiskSnapshot」を参照してください。

### get-disk-snapshots

次のコード例は、get-disk-snapshots を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのディスクスナップショットに関する情報を取得するには

次の get-disk-snapshots の例では、設定された AWS リージョン内のすべてのディスクスナップショットの詳細を表示します。

```
aws lightsail get-disk-snapshots
```

出力:

```
{
    "diskSnapshots": [
        {
            "name": "Disk-2-1571090588",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:DiskSnapshot/32e889a9-38d4-4687-9f21-eEXAMPLE7839",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362/snap-0EXAMPLE1ca192a4",
            "createdAt": 1571090591.226,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "DiskSnapshot",
            "tags": [],
            "sizeInGb": 8,
            "state": "completed",
            "progress": "100%",
            "fromDiskName": "Disk-2",
            "fromDiskArn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:Disk/6a343ff8-6341-422d-86e2-bEXAMPLE16c2",
            "isFromAutoSnapshot": false
        },
        {
```

```
            "name": "Disk-1-1566839161",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:DiskSnapshot/
e2d0fa53-8ee0-41a0-8e56-0EXAMPLE1051",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362/snap-0EXAMPLEe06100d09",
            "createdAt": 1566839163.749,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "DiskSnapshot",
            "tags": [],
            "sizeInGb": 8,
            "state": "completed",
            "progress": "100%",
            "fromDiskName": "Disk-1",
            "fromDiskArn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:Disk/
c21cfb0a-07f2-44ae-9a23-bEXAMPLE8096",
            "isFromAutoSnapshot": false
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDiskSnapshots」を参照してください。

### get-disk

次のコード例は、get-disk を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ブロックストレージディスクに関する情報を取得するには

次の get-disk の例では、ディスク Disk-1 に関する詳細を表示します。

```
aws lightsail get-disk \
    --disk-name Disk-1
```

出力:

```
{
    "disk": {
```

```
        "name": "Disk-1",
        "arn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:Disk/
c21cfb0a-07f2-44ae-9a23-bEXAMPLE8096",
        "supportCode": "6EXAMPLE3362/vol-0EXAMPLEf2f88b32f",
        "createdAt": 1566585439.587,
        "location": {
            "availabilityZone": "us-west-2a",
            "regionName": "us-west-2"
        },
        "resourceType": "Disk",
        "tags": [],
        "sizeInGb": 8,
        "isSystemDisk": false,
        "iops": 100,
        "path": "/dev/xvdf",
        "state": "in-use",
        "attachedTo": "WordPress_Multisite-1",
        "isAttached": true,
        "attachmentState": "attached"
    }
}
```

詳細については、ガイドのタイトルを参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDisk」を参照してください。

### get-disks

次のコード例は、get-disks を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのブロックストレージディスクに関する情報を取得するには

次の get-disks の例では、設定された AWS リージョン内のすべてのディスクの詳細を表示します。

```
aws lightsail get-disks
```

出力:

```
{
```

```
    "disks": [
        {
            "name": "Disk-2",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:Disk/6a343ff8-6341-422d-86e2-bEXAMPLE16c2",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362/vol-0EXAMPLE929602087",
            "createdAt": 1571090461.634,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "Disk",
            "tags": [],
            "sizeInGb": 8,
            "isSystemDisk": false,
            "iops": 100,
            "state": "available",
            "isAttached": false,
            "attachmentState": "detached"
        },
        {
            "name": "Disk-1",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:Disk/
c21cfb0a-07f2-44ae-9a23-bEXAMPLE8096",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362/vol-0EXAMPLEf2f88b32f",
            "createdAt": 1566585439.587,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "Disk",
            "tags": [],
            "sizeInGb": 8,
            "isSystemDisk": false,
            "iops": 100,
            "path": "/dev/xvdf",
            "state": "in-use",
            "attachedTo": "WordPress_Multisite-1",
            "isAttached": true,
            "attachmentState": "attached"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDisks」を参照してください。

### get-domain

次のコード例は、get-domain を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメインに関する情報を取得するには

次の get-domain の例では、ドメイン example.com の詳細を表示します。

注: Lightsail のドメイン関連の API オペレーションは、us-east-1 AWS リージョンでのみ使用できます。CLI プロファイルが別のリージョンを使用するように設定されている場合は、`` --region us-east-1`` パラメータを含める必要があります。そうしないと、コマンドは失敗します。

```
aws lightsail get-domain \
    --domain-name example.com \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "domain": {
        "name": "example.com",
        "arn":
 "arn:aws:lightsail:global:111122223333:Domain/28cda903-3f15-44b2-9baf-3EXAMPLEb304",
        "supportCode": "6EXAMPLE3362//hostedzone/ZEXAMPLEONGSC1",
        "createdAt": 1570728588.6,
        "location": {
            "availabilityZone": "all",
            "regionName": "global"
        },
        "resourceType": "Domain",
        "tags": [],
        "domainEntries": [
            {
                "id": "-1682899164",
                "name": "example.com",
                "target": "192.0.2.0",
                "isAlias": false,
```

```
                "type": "A"
            },
            {
                "id": "1703104243",
                "name": "example.com",
                "target": "ns-137.awsdns-17.com",
                "isAlias": false,
                "type": "NS"
            },
            {
                "id": "-1038331153",
                "name": "example.com",
                "target": "ns-1710.awsdns-21.co.uk",
                "isAlias": false,
                "type": "NS"
            },
            {
                "id": "-2107289565",
                "name": "example.com",
                "target": "ns-692.awsdns-22.net",
                "isAlias": false,
                "type": "NS"
            },
            {
                "id": "1582095705",
                "name": "example.com",
                "target": "ns-1436.awsdns-51.org",
                "isAlias": false,
                "type": "NS"
            },
            {
                "id": "-1769796132",
                "name": "example.com",
                "target": "ns-1710.awsdns-21.co.uk. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1
 7200 900 1209600 86400",
                "isAlias": false,
                "type": "SOA"
            }
        ]
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDomain」を参照してください。

### get-domains

次のコード例は、get-domains を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのドメインに関する情報を取得するには

次の get-domains の例では、設定された AWS リージョン内のすべてのドメインの詳細を表示します。

注: Lightsail のドメイン関連の API オペレーションは、us-east-1 AWS リージョンでのみ使用できます。CLI プロファイルが別のリージョンを使用するように設定されている場合は、--region us-east-1 パラメータを含める必要があります。そうしないと、コマンドは失敗します。

```
aws lightsail get-domains \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "domains": [
        {
            "name": "example.com",
            "arn":
 "arn:aws:lightsail:global:111122223333:Domain/28cda903-3f15-44b2-9baf-3EXAMPLEb304",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362//hostedzone/ZEXAMPLEONGSC1",
            "createdAt": 1570728588.6,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "global"
            },
            "resourceType": "Domain",
            "tags": [],
            "domainEntries": [
                {
                    "id": "-1682899164",
                    "name": "example.com",
```

```
                    "target": "192.0.2.0",
                    "isAlias": false,
                    "type": "A"
                },
                {
                    "id": "1703104243",
                    "name": "example.com",
                    "target": "ns-137.awsdns-17.com",
                    "isAlias": false,
                    "type": "NS"
                },
                {
                    "id": "-1038331153",
                    "name": "example.com",
                    "target": "ns-4567.awsdns-21.co.uk",
                    "isAlias": false,
                    "type": "NS"
                },
                {
                    "id": "-2107289565",
                    "name": "example.com",
                    "target": "ns-333.awsdns-22.net",
                    "isAlias": false,
                    "type": "NS"
                },
                {
                    "id": "1582095705",
                    "name": "example.com",
                    "target": "ns-1111.awsdns-51.org",
                    "isAlias": false,
                    "type": "NS"
                },
                {
                    "id": "-1769796132",
                    "name": "example.com",
                    "target": "ns-1234.awsdns-21.co.uk. awsdns-
hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400",
                    "isAlias": false,
                    "type": "SOA"
                },
                {
                    "id": "1029454894",
                    "name": "_dead6a124ede046a0319eb44a4eb3cbc.example.com",
```

```
                    "target": "_be133b0a0899fb7b6bf79d9741d1a383.hkvuiqjoua.acm-
validations.aws",
                    "isAlias": false,
                    "type": "CNAME"
                }
            ]
        },
        {
            "name": "example.net",
            "arn": "arn:aws:lightsail:global:111122223333:Domain/9c9f0d70-
c92e-4753-86c2-6EXAMPLE029d",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362//hostedzone/ZEXAMPLE5TPKMV",
            "createdAt": 1556661071.384,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "global"
            },
            "resourceType": "Domain",
            "tags": [],
            "domainEntries": [
                {
                    "id": "-766320943",
                    "name": "example.net",
                    "target": "192.0.2.2",
                    "isAlias": false,
                    "type": "A"
                },
                {
                    "id": "-453913825",
                    "name": "example.net",
                    "target": "ns-123.awsdns-10.net",
                    "isAlias": false,
                    "type": "NS"
                },
                {
                    "id": "1553601564",
                    "name": "example.net",
                    "target": "ns-4444.awsdns-47.co.uk",
                    "isAlias": false,
                    "type": "NS"
                },
                {
                    "id": "1653797661",
                    "name": "example.net",
```

```
                    "target": "ns-7890.awsdns-61.org",
                    "isAlias": false,
                    "type": "NS"
                },
                {
                    "id": "706414698",
                    "name": "example.net",
                    "target": "ns-123.awsdns-44.com",
                    "isAlias": false,
                    "type": "NS"
                },
                {
                    "id": "337271745",
                    "name": "example.net",
                    "target": "ns-4444.awsdns-47.co.uk. awsdns-
hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400",
                    "isAlias": false,
                    "type": "SOA"
                },
                {
                    "id": "-1785431096",
                    "name": "www.example.net",
                    "target": "192.0.2.2",
                    "isAlias": false,
                    "type": "A"
                }
            ]
        },
        {
            "name": "example.org",
            "arn": "arn:aws:lightsail:global:111122223333:Domain/
f0f13ba3-3df0-4fdc-8ebb-1EXAMPLEf26e",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362//hostedzone/ZEXAMPLEAFO38",
            "createdAt": 1556661199.106,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "global"
            },
            "resourceType": "Domain",
            "tags": [],
            "domainEntries": [
                {
                    "id": "2065301345",
                    "name": "example.org",
```

```
                    "target": "192.0.2.4",
                    "isAlias": false,
                    "type": "A"
                },
                {
                    "id": "-447198516",
                    "name": "example.org",
                    "target": "ns-123.awsdns-45.com",
                    "isAlias": false,
                    "type": "NS"
                },
                {
                    "id": "136463022",
                    "name": "example.org",
                    "target": "ns-9999.awsdns-15.co.uk",
                    "isAlias": false,
                    "type": "NS"
                },
                {
                    "id": "1395941679",
                    "name": "example.org",
                    "target": "ns-555.awsdns-01.net",
                    "isAlias": false,
                    "type": "NS"
                },
                {
                    "id": "872052569",
                    "name": "example.org",
                    "target": "ns-6543.awsdns-38.org",
                    "isAlias": false,
                    "type": "NS"
                },
                {
                    "id": "1001949377",
                    "name": "example.org",
                    "target": "ns-1234.awsdns-15.co.uk. awsdns-
hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400",
                    "isAlias": false,
                    "type": "SOA"
                },
                {
                    "id": "1046191192",
                    "name": "www.example.org",
                    "target": "192.0.2.4",
```

```
                    "isAlias": false,
                    "type": "A"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDomains」を参照してください。

### get-export-snapshot-record

次のコード例は、get-export-snapshot-record を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon EC2 にエクスポートされたスナップショットのレコードを取得するには

次の get-export-snapshot-record の例では、Amazon EC2 にエクスポートされた Amazon Lightsail インスタンスまたはディスクスナップショットの詳細を表示します。

```
aws lightsail get-export-snapshot-records
```

出力:

```
{
    "exportSnapshotRecords": [
        {
            "name": "ExportSnapshotRecord-d2da10ce-0b3c-4ae1-ab3a-2EXAMPLEa586",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:ExportSnapshotRecord/076c7060-b0cc-4162-98f0-2EXAMPLEe28e",
            "createdAt": 1543534665.678,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "ExportSnapshotRecord",
            "state": "Succeeded",
            "sourceInfo": {
                "resourceType": "InstanceSnapshot",
                "createdAt": 1540339310.706,
```

```
                "name": "WordPress-512MB-Oregon-1-1540339219",
                "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:InstanceSnapshot/5446f534-ed60-4c17-b4a5-bEXAMPLEf8b7",
                "fromResourceName": "WordPress-512MB-Oregon-1",
                "fromResourceArn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:Instance/4b8f1f24-e4d1-4cf3-88ff-cEXAMPLEa397",
                "instanceSnapshotInfo": {
                    "fromBundleId": "nano_2_0",
                    "fromBlueprintId": "wordpress_4_9_8",
                    "fromDiskInfo": [
                        {
                            "path": "/dev/sda1",
                            "sizeInGb": 20,
                            "isSystemDisk": true
                        }
                    ]
                }
            },
            "destinationInfo": {
                "id": "ami-0EXAMPLEc0d65058e",
                "service": "Aws::EC2::Image"
            }
        },
        {
            "name": "ExportSnapshotRecord-1c94e884-40ff-4fe1-9302-0EXAMPLE14c2",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:ExportSnapshotRecord/
fb392ce8-6567-4013-9bfd-3EXAMPLE5b4c",
            "createdAt": 1543432110.2,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "ExportSnapshotRecord",
            "state": "Succeeded",
            "sourceInfo": {
                "resourceType": "InstanceSnapshot",
                "createdAt": 1540833603.545,
                "name": "LAMP_PHP_5-512MB-Oregon-1-1540833565",
                "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:InstanceSnapshot/82334399-b5f2-49ec-8382-0EXAMPLEe45f",
                "fromResourceName": "LAMP_PHP_5-512MB-Oregon-1",
                "fromResourceArn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:Instance/863b9f35-ab1e-4418-bdd2-1EXAMPLEbab2",
                "instanceSnapshotInfo": {
```

```
                    "fromBundleId": "nano_2_0",
                    "fromBlueprintId": "lamp_5_6_37_2",
                    "fromDiskInfo": [
                        {
                            "path": "/dev/sda1",
                            "sizeInGb": 20,
                            "isSystemDisk": true
                        }
                    ]
                }
            },
            "destinationInfo": {
                "id": "ami-0EXAMPLE7c5ec84e2",
                "service": "Aws::EC2::Image"
            }
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetExportSnapshotRecord」を参照してください。

### get-instance-access-details

次のコード例は、get-instance-access-details を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスのホストキー情報を取得するには

次の get-instance-access-details の例では、インスタンス WordPress_Multisite-1 のホストキー情報を表示します。

```
aws lightsail get-instance-access-details \
    --instance-name WordPress_Multisite-1
```

出力:

```
{
    "accessDetails": {
        "certKey": "ssh-rsa-cert-v01@openssh.com
 AEXAMPLEaC1yc2EtY2VydC12MDFAb3BlbnNzaC5jb20AAAAgNf076Dt3ppmPd0fPxZVMmS491aEAYYH9cHqAJ3fNML8
```

```
vEXAMPLE2eBWJyQvn7ol/
i0+s966h5sx8qUD79lPB7q5UESd5VZGFtytrykfQJnjiwqe7EV5agzvjblLj26Fb37EKda9HVfCOu8pWbvky7Tyn9w29
+xMfQM9xVz0rXZmqx8uJidJpRgLCMTviofwQJU/
K1EXAMPLEAAAAAAAABAAAALS00MzMzMDU4MzA4ODg1MTY2NjM4Onp6UWlndHk4UElRSG9STitOTG5QSEE9PQAAAAsAAA
+LiB+ozNbUA0cdNL9Y67x7qPv/R7XhTc21+2A+8+GuVpK/Kz9dqDMKNAEXAMPLE+YYN
+tiXm7Y8OgziK+7iDB7xUuQ4vghmn4+qgz9mKwYgWvVe2+0XLuV7cnWPB7iUlHQg
+E3LUKrV4ZFw9pj7X2dFdNKfMxwWgI1ISWKimEXAMPLEeHjrf1Rqc/
QH6TpWCvPfcx8uvwVqdwTfkE/SfA5BCzbGGI1UmIUadh8nHcb5FamQ1hK7kECy47K/x9FMn/
KwmM7pCwJbSLDMO7n9bnbvck6m8ZoB2N2YLMG5dW7BerEXAMPLEobqfdtyYJHHel1EyyEJs1fWNU3D5JIGlgzcPAV
+ZlbQyUCZXf0oslSa+HE85fO/
FRq9SVSBSHrmbeb0frlPhgMzgSmqLeyhlbr6wwWIDbREXAMPLEJZ49H7RdQxdKyYrZPWvRgcr0qI2EL0tAajnpQQ8UZq
Aqter0xN5PhFL0J49OWTacwCGRAjLhibAx7K1t/1ZXWo6c+ijq8clll327EXAMPLE/
e89GC89KcmKCxfGQniDAUgF8UqofIbq3ZOUgiAAYCVXclI4L68NhVXyoWuQXPBRQSEXAMPLEWm74tDL9tFN3c7tSe/
Oz0cTR+4sAAAIPAAAAB3NzaC1yc2EAAAIAQnG/
L0DqiSnLrWhEox4aHqMgd0m0oLLAYx6OQH9F0TM9EXAMPLE961rzSCMon7ZgsWNnL0OwZQgDG
+rtJ4N0B7HOVwns4ynUFbzNQ3qFGGeE3lKwX1L41vV1iSy7sDk8aI0LmrKJi1LE1Qc1l8uboRlwoXOYEXAMPLEaUCeX
+10+WEXAMPLEg6Y4U4ZvE2B3xyRdpvysb5TGFNtk5qPslacnVkoLOGsZZXMpLGJnG4OBpQLLtpj9sNMxAgZPCAUjhkqk
+nxO9O4NUZ2pTWbVSUaV1gm6pug9xbwNO1Im21t34JeLlKTqxcJ6zzS8W0c0KKpAm5c4hWkseMbyutS2jav/4hiS
+BhrYgptzfwe5qRXEXAMPLEHZQr3YfGzYoBJ/
lLK3NHhxOihhsfAYwMei0BFZT1F/7CT3IH4iitEkIgodi06/
Mw6UDqMPozyQCK1lEA6LFhYCOZG9drWcoRa74lM4kY9TP028Za8gDMh1WpkXLq9Gixon5OHP8aM/
sEXAMPLEr2+fnkw+1BtoO5L6+VKoPlXaGqZ/fBYEXAMPLEAMQHjnLM1JYNvtEEPhp+TNzXHzuixWf/
Ht04m0AVpXrzIDXaS1O2tXY=",
        "ipAddress": "192.0.2.0",
        "privateKey": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
\nEXAMPLEBAAKCAQEA+AD3qeU2toBy5O5v7wnRLVo/tngVickL5+6Jf4tPrPeuoebM
\nfKlA+/ZTwe6uVBEneVWRhbcra8pH0CZ44sKnuxFeWoM7425S49uhW9+xCnWvR1Xw
\njrvKVm75Mu08p/cNvfWugrBuaPB65DspgxNnOfZWMVxpIpSqOSPWmSwQHV597d6C
\nrEXAMPLEo8hJmqz2KFQ09X7fB2lBruGgr9aXiNPmWmovYKqwFmrnFvR7odFmDecq
\n5EXAMPLE9dyU1ZsrWhGby77eYrVaFl0GNGQ8qy1HGUiscquZ9NDIL49n4mXbfsTH
\n0EXAMPLE12ZqsfLiYnSaUYCwjE74qH8ECVPytQIDAQABAoIBAHeZV9Z58JHAjifz
\nCEXAMPLEEqC3doOVDgXSlkKI92qNo4z2VcUEho878paCuVVXVHcCGgSnGeyIh2tN
\nMEXAMPLESohR427BhH3YLA+3Z5SIvnejbTgYPfLC37B8khTaYqkqMvdZiFVZK5qn
\nIEXAMPLEM93oF9eSZCjcLKB/jGHsfb0eCDMP8BshHE2beuqzVMoK1DxOnvoP3+Fp
\nAEXAMPLESq6pDpCo9YVUX8g1u3Ro9cPl2LXHDy+oVEY5KhbZQJ7VU1I72WOvppWW
\nOEXAMPLEkgYlq7p6qYtYcSgTEjz14gDiMfQ7SyHB3alkIoNONQ9ZPaWHyJvymeud
\noQTNuz0CgYEA/LFWNTEZrzdzdR1kJmyNRmAermU0B6utyNENChAlHGSHkB+1lVSh
\nbEXAMPLEQo9ooUeW5UxO3YwacZLoDT1mwxw1Ptc1+PNycZoLe1fE9UdARrdmGTob
\n8l7CPLSXp3xuR8VqSp2fnIc7hfiQs/NrPX9gm/EOrB0we0RKyDSzWScCgYEA+z/r
\niob+nJZq0YbnOSuP6oMULP4vnWniWj8MIhUJU53LwSAM8DeJdONKDdkuiOd52aAL
\nVgn7nLo88rVWKhJwVc4tu/rNgZLcR3bP4+kL6zand0KQnMLyOzNA2Ys26aa5udH1\nqWl0WTt9WEm/
h10ndC1knOMectrvsG17b38y5sMCgYEA54NiRGGz8oCPW6GN/FZA
\nKEXAMPLE5tw34GEH3Uxlc9n3CejDaQmczOATwX4nIwRZDEqWyYZcS0btg1jhGiBD\nYEXAMPLEkc8Z71L/
agZEAaVCEog9FqfSqwB
```

```
+XTfoKh8qur74X1yCu9p6gof1q6k9\neEXAMPLEchJcNNOg4ETIfMkCgYBdVORRhE4mqvWpOdzA7v66FdEz2YSkjAXKk
\naEXAMPLE8Z/8yBSmuBv1Qv03XA12my462uB92uzzGAuW
+1yBc2Kn1sXqYTy0y1z0\ngEXAMPLEBogjw4MqHKL1bPKMHyQU8/
q24PaYgzHPzy13wlH6pTYf1XqlHdE2D6Vv\nyEXAMPLEgQC3i/
kVVhky/2XRwRVlC7JO2Bg3QGTx38hpmDa5IuofKANjA+Wa3/zy\nbEXAMPLE6ytQgD9GN/YtBq+uhO
+2ZkvXPL+CWRi0ZRXpPwYDBBFU9Cw0AuWWGlL8\nwEXAMPLExMlcysRgcWB9RNgf3AuOpFd2i6XT/
riNsvvkpmJ+VooU8g==\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\n",
        "protocol": "ssh",
        "instanceName": "WordPress_Multisite-1",
        "username": "bitnami",
        "hostKeys": [
            {
                "algorithm": "ssh-rsa",
                "publicKey":
 "AEXAMPLEaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCoeR9ieZTjQ3pXCHczuAYZFjlF7t
+uBkXuqeGMRex78pCvmS+DiEXAMPLEuJ1Q8dcKhrQL4HpXbD9dosVCTaJnJwb4MQqsuSVFdHFzy3guP
+BKclWqtxJEXAMPLEsBGqZZlrIv6a9bTA0TCplZ8AD+hSRTaSXXqg6FT
+Qf16IktH0XlMs7xIEXAMPLEmNtjCpzZiGXDHzytoMvUgwa8uHPp44Og36EUu4VqQxoUHPJKoXvcQizyk3K8ym0hP0Tp
Ot6y9HwvykEXAMPLEAfbKjbR42+u6+OSlkr4d339q2U1sTDytJhhs8HUel1wTfGRfp",
                "witnessedAt": 1570744377.699,
                "fingerprintSHA1": "SHA1:GEXAMPLEMoYgUg0ucadqU9Bt3Lk",
                "fingerprintSHA256": "SHA256:IEXAMPLEcB5vgxnAUoJawbdZ
+MwELhIp6FUxuwq/LIU"
            },
            {
                "algorithm": "ssh-ed25519",
                "publicKey":
 "AEXAMPLEaC1lZDI1NTE5AAAAIC1gwGPDfGaONxEXAMPLEJX3UNap781QxHQmn8nzlrUv",
                "witnessedAt": 1570744377.697,
                "fingerprintSHA1": "SHA1:VEXAMPLE5ReqSmTgv03sSUw9toU",
                "fingerprintSHA256": "SHA256:0EXAMPLEdE6tI95k3TJpG
+qhJbAoknB0yz9nAEaDt3A"
            },
            {
                "algorithm": "ecdsa-sha2-nistp256",
                "publicKey":
 "AEXAMPLEZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABEXAMPLE9B4mZy8YSsZW7cixCDq5yHSAAxjJkDo5
+EnKlDCsYtUkxxEXAMPLE6VOWL2z63RTKa2AUPgd8irjxWI=",
                "witnessedAt": 1570744377.707,
                "fingerprintSHA1": "SHA1:UEXAMPLEOYCfXsCf2G6tDg+7YG0",
                "fingerprintSHA256": "SHA256:wEXAMPLEQ9a/
iEXAMPLEhRufm6U9vFU4cpkMPHnBsNA"
            }
        ]
```

```
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetInstanceAccessDetails」を参照してください。

### get-instance-metric-data

次のコード例は、get-instance-metric-data を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスのメトリクスデータを取得するには

次の get-instance-metric-data の例では、インスタンス MEAN-1 の 1571342400 と 1571428800 の間の 7200 秒 (2 時間) ごとの CPUUtilization の平均パーセントを返します。

Unix タイムコンバーターを使用して、開始時刻と終了時刻を特定することをお勧めします。

```
aws lightsail get-instance-metric-data \
    --instance-name MEAN-1 \
    --metric-name CPUUtilization \
    --period 7200 \
    --start-time 1571342400 \
    --end-time 1571428800 \
    --unit Percent \
    --statistics Average
```

出力:

```
{
    "metricName": "CPUUtilization",
    "metricData": [
        {
            "average": 0.26113718770120725,
            "timestamp": 1571342400.0,
            "unit": "Percent"
        },
        {
            "average": 0.26861268928111953,
            "timestamp": 1571392800.0,
            "unit": "Percent"
```

```
        },
        {
            "average": 0.28187475104748777,
            "timestamp": 1571378400.0,
            "unit": "Percent"
        },
        {
            "average": 0.2651936960458352,
            "timestamp": 1571421600.0,
            "unit": "Percent"
        },
        {
            "average": 0.2561856213712188,
            "timestamp": 1571371200.0,
            "unit": "Percent"
        },
        {
            "average": 0.3021383254607764,
            "timestamp": 1571356800.0,
            "unit": "Percent"
        },
        {
            "average": 0.2618381649223539,
            "timestamp": 1571407200.0,
            "unit": "Percent"
        },
        {
            "average": 0.26331929394825787,
            "timestamp": 1571400000.0,
            "unit": "Percent"
        },
        {
            "average": 0.2576348407007818,
            "timestamp": 1571385600.0,
            "unit": "Percent"
        },
        {
            "average": 0.2513008454658378,
            "timestamp": 1571364000.0,
            "unit": "Percent"
        },
        {
            "average": 0.26329974562758346,
            "timestamp": 1571414400.0,
```

```
            "unit": "Percent"
        },
        {
            "average": 0.2667092536656445,
            "timestamp": 1571349600.0,
            "unit": "Percent"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetInstanceMetricData」を参照してください。

### get-instance-port-states

次のコード例は、get-instance-port-states を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスのファイアウォール情報を取得するには

次の get-instance-port-states の例では、インスタンス MEAN-1 用に設定されたファイアウォールポートを返します。

```
aws lightsail get-instance-port-states \
    --instance-name MEAN-1
```

出力:

```
{
    "portStates": [
        {
            "fromPort": 80,
            "toPort": 80,
            "protocol": "tcp",
            "state": "open"
        },
        {
            "fromPort": 22,
            "toPort": 22,
            "protocol": "tcp",
            "state": "open"
```

```
        },
        {
            "fromPort": 443,
            "toPort": 443,
            "protocol": "tcp",
            "state": "open"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetInstancePortStates」を参照してください。

### get-instance-snapshot

次のコード例は、get-instance-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定されたインスタンススナップショットに関する情報を取得するには

次の get-instance-snapshot の例では、指定されたインスタンススナップショットの詳細を表示します。

```
aws lightsail get-instance-snapshot \
    --instance-snapshot-name MEAN-1-1571419854
```

出力:

```
{
    "instanceSnapshot": {
        "name": "MEAN-1-1571419854",
        "arn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:InstanceSnapshot/
ac54700c-48a8-40fd-b065-2EXAMPLEac8f",
        "supportCode": "6EXAMPLE3362/ami-0EXAMPLE67a73020d",
        "createdAt": 1571419891.927,
        "location": {
            "availabilityZone": "all",
            "regionName": "us-west-2"
        },
        "resourceType": "InstanceSnapshot",
        "tags": [],
```

```
        "state": "available",
        "fromAttachedDisks": [],
        "fromInstanceName": "MEAN-1",
        "fromInstanceArn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:Instance/
bd470fc5-a68b-44c5-8dbc-8EXAMPLEbada",
        "fromBlueprintId": "mean",
        "fromBundleId": "medium_3_0",
        "isFromAutoSnapshot": false,
        "sizeInGb": 80
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetInstanceSnapshot」を参照してください。

### get-instance-snapshots

次のコード例は、get-instance-snapshots を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのインスタンススナップショットに関する情報を取得するには

次の get-instance-snapshots の例では、設定された AWS リージョン内のすべてのインスタンススナップショットの詳細を表示します。

```
aws lightsail get-instance-snapshots
```

出力:

```
{
    "instanceSnapshots": [
        {
            "name": "MEAN-1-1571421498",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:InstanceSnapshot/
a20e6ebe-b0ee-4ae4-a750-3EXAMPLEcb0c",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362/ami-0EXAMPLEe33cabfa1",
            "createdAt": 1571421527.755,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
```

```
            "resourceType": "InstanceSnapshot",
            "tags": [
                {
                    "key": "no_delete"
                }
            ],
            "state": "available",
            "fromAttachedDisks": [],
            "fromInstanceName": "MEAN-1",
            "fromInstanceArn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:Instance/1761aa0a-6038-4f25-8b94-2EXAMPLE19fd",
            "fromBlueprintId": "wordpress",
            "fromBundleId": "micro_3_0",
            "isFromAutoSnapshot": false,
            "sizeInGb": 40
        },
        {
            "name": "MEAN-1-1571419854",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:InstanceSnapshot/
ac54700c-48a8-40fd-b065-2EXAMPLEac8f",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362/ami-0EXAMPLE67a73020d",
            "createdAt": 1571419891.927,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "InstanceSnapshot",
            "tags": [],
            "state": "available",
            "fromAttachedDisks": [],
            "fromInstanceName": "MEAN-1",
            "fromInstanceArn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:Instance/
bd470fc5-a68b-44c5-8dbc-8EXAMPLEbada",
            "fromBlueprintId": "mean",
            "fromBundleId": "medium_3_0",
            "isFromAutoSnapshot": false,
            "sizeInGb": 80
        }
    ]
}
```


- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetInstanceSnapshots」を参照してください。

### get-instance-state

次のコード例は、get-instance-state を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスの状態に関する情報を取得するには

次の get-instance-state の例では、指定されたインスタンスの状態を返します。

```
aws lightsail get-instance-state \
    --instance-name MEAN-1
```

出力:

```
{
    "state": {
        "code": 16,
        "name": "running"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetInstanceState」を参照してください。

### get-instance

次のコード例は、get-instance を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスの情報を取得するには

次の get-instance の例では、指定されたインスタンス MEAN-1 の詳細を表示します。

```
aws lightsail get-instance \
    --instance-name MEAN-1
```

出力:

```
{
    "instance": {
```

```
        "name": "MEAN-1",
        "arn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:Instance/bd470fc5-
a68b-44c5-8dbc-EXAMPLE4bada",
        "supportCode": "6EXAMPLE3362/i-05EXAMPLE407c97d3",
        "createdAt": 1570635023.124,
        "location": {
            "availabilityZone": "us-west-2a",
            "regionName": "us-west-2"
        },
        "resourceType": "Instance",
        "tags": [],
        "blueprintId": "mean",
        "blueprintName": "MEAN",
        "bundleId": "medium_3_0",
        "isStaticIp": false,
        "privateIpAddress": "192.0.2.0",
        "publicIpAddress": "192.0.2.0",
        "hardware": {
            "cpuCount": 2,
            "disks": [
                {
                    "createdAt": 1570635023.124,
                    "sizeInGb": 80,
                    "isSystemDisk": true,
                    "iops": 240,
                    "path": "/dev/xvda",
                    "attachedTo": "MEAN-1",
                    "attachmentState": "attached"
                }
            ],
            "ramSizeInGb": 4.0
        },
        "networking": {
            "monthlyTransfer": {
                "gbPerMonthAllocated": 4096
            },
            "ports": [
                {
                    "fromPort": 80,
                    "toPort": 80,
                    "protocol": "tcp",
                    "accessFrom": "Anywhere (0.0.0.0/0)",
                    "accessType": "public",
                    "commonName": "",
```

```
                    "accessDirection": "inbound"
                },
                {
                    "fromPort": 22,
                    "toPort": 22,
                    "protocol": "tcp",
                    "accessFrom": "Anywhere (0.0.0.0/0)",
                    "accessType": "public",
                    "commonName": "",
                    "accessDirection": "inbound"
                },
                {
                    "fromPort": 443,
                    "toPort": 443,
                    "protocol": "tcp",
                    "accessFrom": "Anywhere (0.0.0.0/0)",
                    "accessType": "public",
                    "commonName": "",
                    "accessDirection": "inbound"
                }
            ]
        },
        "state": {
            "code": 16,
            "name": "running"
        },
        "username": "bitnami",
        "sshKeyName": "MyKey"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetInstance」を参照してください。

### get-instances

次のコード例は、get-instances を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのインスタンスに関する情報を取得するには

次の get-instances の例では、設定された AWS リージョン内のすべてのインスタンスの詳細を表示します。

```
aws lightsail get-instances
```

出力:

```
{
    "instances": [
        {
            "name": "Windows_Server_2022-1",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:Instance/0f44fbb9-8f55-4e47-a25e-EXAMPLE04763",
            "supportCode": "62EXAMPLE362/i-0bEXAMPLE71a686b9",
            "createdAt": 1571332358.665,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "Instance",
            "tags": [],
            "blueprintId": "windows_server_2022",
            "blueprintName": "Windows Server 2022",
            "bundleId": "large_win_3_0",
            "isStaticIp": false,
            "privateIpAddress": "192.0.2.0",
            "publicIpAddress": "192.0.2.0",
            "hardware": {
                "cpuCount": 1,
                "disks": [
                    {
                        "createdAt": 1571332358.665,
                        "sizeInGb": 160,
                        "isSystemDisk": true,
                        "iops": 180,
                        "path": "/dev/sda1",
                        "attachedTo": "Windows_Server_2022-1",
                        "attachmentState": "attached"
                    },
                    {
                        "name": "my-disk-for-windows-server",
                        "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:Disk/4123a81c-484c-49ea-afea-5EXAMPLEda87",
```

```
                    "supportCode": "6EXAMPLE3362/vol-0EXAMPLEb2b99ca3d",
                    "createdAt": 1571355063.494,
                    "location": {
                        "availabilityZone": "us-west-2a",
                        "regionName": "us-west-2"
                    },
                    "resourceType": "Disk",
                    "tags": [],
                    "sizeInGb": 128,
                    "isSystemDisk": false,
                    "iops": 384,
                    "path": "/dev/xvdf",
                    "state": "in-use",
                    "attachedTo": "Windows_Server_2022-1",
                    "isAttached": true,
                    "attachmentState": "attached"
                }
            ],
            "ramSizeInGb": 8.0
        },
        "networking": {
            "monthlyTransfer": {
                "gbPerMonthAllocated": 3072
            },
            "ports": [
                {
                    "fromPort": 80,
                    "toPort": 80,
                    "protocol": "tcp",
                    "accessFrom": "Anywhere (0.0.0.0/0)",
                    "accessType": "public",
                    "commonName": "",
                    "accessDirection": "inbound"
                },
                {
                    "fromPort": 22,
                    "toPort": 22,
                    "protocol": "tcp",
                    "accessFrom": "Anywhere (0.0.0.0/0)",
                    "accessType": "public",
                    "commonName": "",
                    "accessDirection": "inbound"
                },
                {
```

```
                        "fromPort": 3389,
                        "toPort": 3389,
                        "protocol": "tcp",
                        "accessFrom": "Anywhere (0.0.0.0/0)",
                        "accessType": "public",
                        "commonName": "",
                        "accessDirection": "inbound"
                    }
                ]
            },
            "state": {
                "code": 16,
                "name": "running"
            },
            "username": "Administrator",
            "sshKeyName": "LightsailDefaultKeyPair"
        },
        {
            "name": "MEAN-1",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:Instance/bd470fc5-
a68b-44c5-8dbc-8EXAMPLEbada",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362/i-0EXAMPLEa407c97d3",
            "createdAt": 1570635023.124,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "Instance",
            "tags": [],
            "blueprintId": "mean",
            "blueprintName": "MEAN",
            "bundleId": "medium_3_0",
            "isStaticIp": false,
            "privateIpAddress": "192.0.2.0",
            "publicIpAddress": "192.0.2.0",
            "hardware": {
                "cpuCount": 2,
                "disks": [
                    {
                        "name": "Disk-1",
                        "arn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:Disk/
c21cfb0a-07f2-44ae-9a23-bEXAMPLE8096",
                        "supportCode": "6EXAMPLE3362/vol-0EXAMPLEf2f88b32f",
                        "createdAt": 1566585439.587,
```

```
                    "location": {
                        "availabilityZone": "us-west-2a",
                        "regionName": "us-west-2"
                    },
                    "resourceType": "Disk",
                    "tags": [
                        {
                            "key": "test"
                        }
                    ],
                    "sizeInGb": 8,
                    "isSystemDisk": false,
                    "iops": 240,
                    "path": "/dev/xvdf",
                    "state": "in-use",
                    "attachedTo": "MEAN-1",
                    "isAttached": true,
                    "attachmentState": "attached"
                },
                {
                    "createdAt": 1570635023.124,
                    "sizeInGb": 80,
                    "isSystemDisk": true,
                    "iops": 240,
                    "path": "/dev/sda1",
                    "attachedTo": "MEAN-1",
                    "attachmentState": "attached"
                }
            ],
            "ramSizeInGb": 4.0
        },
        "networking": {
            "monthlyTransfer": {
                "gbPerMonthAllocated": 4096
            },
            "ports": [
                {
                    "fromPort": 80,
                    "toPort": 80,
                    "protocol": "tcp",
                    "accessFrom": "Anywhere (0.0.0.0/0)",
                    "accessType": "public",
                    "commonName": "",
                    "accessDirection": "inbound"
```

```
                    },
                    {
                        "fromPort": 22,
                        "toPort": 22,
                        "protocol": "tcp",
                        "accessFrom": "Anywhere (0.0.0.0/0)",
                        "accessType": "public",
                        "commonName": "",
                        "accessDirection": "inbound"
                    },
                    {
                        "fromPort": 443,
                        "toPort": 443,
                        "protocol": "tcp",
                        "accessFrom": "Anywhere (0.0.0.0/0)",
                        "accessType": "public",
                        "commonName": "",
                        "accessDirection": "inbound"
                    }
                ]
            },
            "state": {
                "code": 16,
                "name": "running"
            },
            "username": "bitnami",
            "sshKeyName": "MyTestKey"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetInstances」を参照してください。

### get-key-pair

次のコード例は、get-key-pair を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キーペアに関する情報を取得するには

次の get-key-pair の例では、指定されたキーペアの詳細を表示します。

```
aws lightsail get-key-pair \
    --key-pair-name MyKey1
```

出力:

```
{
    "keyPair": {
        "name": "MyKey1",
        "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:KeyPair/19a4efdf-3054-43d6-91fd-eEXAMPLE21bf",
        "supportCode": "6EXAMPLE3362/MyKey1",
        "createdAt": 1571255026.975,
        "location": {
            "availabilityZone": "all",
            "regionName": "us-west-2"
        },
        "resourceType": "KeyPair",
        "tags": [],
        "fingerprint": "00:11:22:33:44:55:66:77:88:99:aa:bb:cc:dd:ee:ff:gg:hh:ii:jj"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetKeyPair」を参照してください。

### get-key-pairs

次のコード例は、get-key-pairs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのキーペアに関する情報を取得するには

次の get-key-pairs の例では、設定された AWS リージョン内のすべてのキーペアの詳細を表示します。

```
aws lightsail get-key-pairs
```

出力:

```
{
```

```
    "keyPairs": [
        {
            "name": "MyKey1",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:KeyPair/19a4efdf-3054-43d6-91fd-eEXAMPLE21bf",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362/MyKey1",
            "createdAt": 1571255026.975,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "KeyPair",
            "tags": [],
            "fingerprint":
 "00:11:22:33:44:55:66:77:88:99:aa:bb:cc:dd:ee:ff:gg:hh:ii:jj"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetKeyPairs」を参照してください。

### get-load-balancer-tls-certificates

次のコード例は、get-load-balancer-tls-certificates を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロードバランサーの TLS 証明書に関する情報を取得するには

次の get-load-balancer-tls-certificates の例では、指定されたロードバランサーの TLS 証明書の詳細を表示します。

```
aws lightsail get-load-balancer-tls-certificates \
    --load-balancer-name LoadBalancer-1
```

出力:

```
{
    "tlsCertificates": [
        {
```

```
            "name": "example-com",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:LoadBalancerTlsCertificate/d7bf4643-6a02-4cd4-b3c4-
fEXAMPLE9b4d",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362/arn:aws:acm:us-
west-2:333322221111:certificate/9af8e32c-a54e-4a67-8c63-cEXAMPLEb314",
            "createdAt": 1571678025.3,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "LoadBalancerTlsCertificate",
            "loadBalancerName": "LoadBalancer-1",
            "isAttached": false,
            "status": "ISSUED",
            "domainName": "example.com",
            "domainValidationRecords": [
                {
                    "name": "_dEXAMPLE4ede046a0319eb44a4eb3cbc.example.com.",
                    "type": "CNAME",
                    "value": "_bEXAMPLE0899fb7b6bf79d9741d1a383.hkvuiqjoua.acm-
validations.aws.",
                    "validationStatus": "SUCCESS",
                    "domainName": "example.com"
                }
            ],
            "issuedAt": 1571678070.0,
            "issuer": "Amazon",
            "keyAlgorithm": "RSA-2048",
            "notAfter": 1605960000.0,
            "notBefore": 1571616000.0,
            "serial": "00:11:22:33:44:55:66:77:88:99:aa:bb:cc:dd:ee:ff",
            "signatureAlgorithm": "SHA256WITHRSA",
            "subject": "CN=example.com",
            "subjectAlternativeNames": [
                "example.com"
            ]
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetLoadBalancerTlsCertificates」を参照してください。

### get-load-balancer

次のコード例は、get-load-balancer を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロードバランサーに関する情報を取得するには

次の get-load-balancer の例では、指定されたロードバランサーの詳細を表示します。

```
aws lightsail get-load-balancer \
    --load-balancer-name LoadBalancer-1
```

出力:

```
{
    "loadBalancer": {
        "name": "LoadBalancer-1",
        "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:LoadBalancer/40486b2b-1ad0-4152-83e4-cEXAMPLE6f4b",
        "supportCode": "6EXAMPLE3362/arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:333322221111:loadbalancer/app/
bEXAMPLE128cb59d86f946a9395dd304/1EXAMPLE8dd9d77e",
        "createdAt": 1571677906.723,
        "location": {
            "availabilityZone": "all",
            "regionName": "us-west-2"
        },
        "resourceType": "LoadBalancer",
        "tags": [],
        "dnsName": "bEXAMPLE128cb59d86f946a9395dd304-1486911371.us-
west-2.elb.amazonaws.com",
        "state": "active",
        "protocol": "HTTP",
        "publicPorts": [
            80
        ],
        "healthCheckPath": "/",
        "instancePort": 80,
        "instanceHealthSummary": [
            {
                "instanceName": "MEAN-3",
                "instanceHealth": "healthy"
            },
```

```
            {
                "instanceName": "MEAN-1",
                "instanceHealth": "healthy"
            },
            {
                "instanceName": "MEAN-2",
                "instanceHealth": "healthy"
            }
        ],
        "tlsCertificateSummaries": [
            {
                "name": "example-com",
                "isAttached": false
            }
        ],
        "configurationOptions": {
            "SessionStickinessEnabled": "false",
            "SessionStickiness_LB_CookieDurationSeconds": "86400"
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetLoadBalancer」を参照してください。

### get-load-balancers

次のコード例は、get-load-balancers を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのロードバランサーに関する情報を取得するには

次の get-load-balancers の例では、設定された AWS リージョン内のすべてのロードバランサーの詳細を表示します。

```
aws lightsail get-load-balancers
```

出力:

```
{
    "loadBalancers": [
```

```
        {
            "name": "LoadBalancer-1",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:LoadBalancer/40486b2b-1ad0-4152-83e4-cEXAMPLE6f4b",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362/arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:333322221111:loadbalancer/app/
bEXAMPLE128cb59d86f946a9395dd304/1EXAMPLE8dd9d77e",
            "createdAt": 1571677906.723,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "LoadBalancer",
            "tags": [],
            "dnsName": "bEXAMPLE128cb59d86f946a9395dd304-1486911371.us-
west-2.elb.amazonaws.com",
            "state": "active",
            "protocol": "HTTP",
            "publicPorts": [
                80
            ],
            "healthCheckPath": "/",
            "instancePort": 80,
            "instanceHealthSummary": [
                {
                    "instanceName": "MEAN-3",
                    "instanceHealth": "healthy"
                },
                {
                    "instanceName": "MEAN-1",
                    "instanceHealth": "healthy"
                },
                {
                    "instanceName": "MEAN-2",
                    "instanceHealth": "healthy"
                }
            ],
            "tlsCertificateSummaries": [
                {
                    "name": "example-com",
                    "isAttached": false
                }
            ],
            "configurationOptions": {
```

```
                "SessionStickinessEnabled": "false",
                "SessionStickiness_LB_CookieDurationSeconds": "86400"
            }
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetLoadBalancers」を参照してください。

### get-operation

次のコード例は、get-operation を使用する方法を示しています。

AWS CLI

単一のオペレーションに関する情報を取得するには

次の get-operation の例では、指定されたオペレーションの詳細を表示します。

```
aws lightsail get-operation \
    --operation-id e5700e8a-daf2-4b49-bc01-3EXAMPLE910a
```

出力:

```
{
    "operation": {
        "id": "e5700e8a-daf2-4b49-bc01-3EXAMPLE910a",
        "resourceName": "Instance-1",
        "resourceType": "Instance",
        "createdAt": 1571679872.404,
        "location": {
            "availabilityZone": "us-west-2a",
            "regionName": "us-west-2"
        },
        "isTerminal": true,
        "operationType": "CreateInstance",
        "status": "Succeeded",
        "statusChangedAt": 1571679890.304
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetOperation」を参照してください。

### get-operations-for-resource

次のコード例は、get-operations-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースのすべてのオペレーションを取得するには

次の get-operations-for-resource の例では、指定されたリソースのすべてのオペレーションの詳細を表示します。

```
aws lightsail get-operations-for-resource \
    --resource-name LoadBalancer-1
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "e2973046-43f8-4252-a4b4-9EXAMPLE69ce",
            "resourceName": "LoadBalancer-1",
            "resourceType": "LoadBalancer",
            "createdAt": 1571678786.071,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationDetails": "MEAN-1",
            "operationType": "DetachInstancesFromLoadBalancer",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1571679087.57
        },
        {
            "id": "2d742a18-0e7f-48c8-9705-3EXAMPLEf98a",
            "resourceName": "LoadBalancer-1",
            "resourceType": "LoadBalancer",
            "createdAt": 1571678782.784,
            "location": {
```

```
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationDetails": "MEAN-1",
            "operationType": "AttachInstancesToLoadBalancer",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1571678798.465
        },
        {
            "id": "6c700fcc-4246-40ab-952b-1EXAMPLEdac2",
            "resourceName": "LoadBalancer-1",
            "resourceType": "LoadBalancer",
            "createdAt": 1571678775.297,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationDetails": "MEAN-3",
            "operationType": "AttachInstancesToLoadBalancer",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1571678842.806
        },
        ...
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetOperationsForResource」を参照してください。

### get-operations

次のコード例は、get-operations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのオペレーションに関する情報を取得するには

次の get-operations の例では、設定された AWS リージョン内のすべてのオペレーションの詳細を表示します。

```
aws lightsail get-operations
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "e5700e8a-daf2-4b49-bc01-3EXAMPLE910a",
            "resourceName": "Instance-1",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1571679872.404,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationType": "CreateInstance",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1571679890.304
        },
        {
            "id": "701a3339-930e-4914-a9f9-7EXAMPLE68d7",
            "resourceName": "WordPress-1",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1571678786.072,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationDetails": "LoadBalancer-1",
            "operationType": "DetachInstancesFromLoadBalancer",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1571679086.399
        },
        {
            "id": "e2973046-43f8-4252-a4b4-9EXAMPLE69ce",
            "resourceName": "LoadBalancer-1",
            "resourceType": "LoadBalancer",
            "createdAt": 1571678786.071,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
```

```
            },
            "isTerminal": true,
            "operationDetails": "WordPress-1",
            "operationType": "DetachInstancesFromLoadBalancer",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1571679087.57
        },
        ...
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetOperations」を参照してください。

### get-regions

次のコード例は、get-regions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon Lightsail のすべての AWS リージョンを取得するには

次の get-regions の例では、Amazon Lightsail のすべての AWS リージョンの詳細を表示します。

```
aws lightsail get-regions
```

出力:

```
{
    "regions": [
        {
            "continentCode": "NA",
            "description": "This region is recommended to serve users in the eastern
 United States",
            "displayName": "Virginia",
            "name": "us-east-1",
            "availabilityZones": [],
            "relationalDatabaseAvailabilityZones": []
        },
        {
```

```
            "continentCode": "NA",
            "description": "This region is recommended to serve users in the eastern
 United States",
            "displayName": "Ohio",
            "name": "us-east-2",
            "availabilityZones": [],
            "relationalDatabaseAvailabilityZones": []
        },
        {
            "continentCode": "NA",
            "description": "This region is recommended to serve users in the
 northwestern United States, Alaska, and western Canada",
            "displayName": "Oregon",
            "name": "us-west-2",
            "availabilityZones": [],
            "relationalDatabaseAvailabilityZones": []
        },
        ...
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRegions」を参照してください。

### get-relational-database-blueprints

次のコード例は、get-relational-database-blueprints を使用する方法を示しています。

AWS CLI

新しいリレーショナルデータベースのブループリントを取得するには

次の get-relational-database-blueprints の例では、Amazon Lightsail で新しいリレーショナルデータベースを作成するために使用できる、すべての使用可能なリレーショナルデータベースブループリントの詳細を表示します。

```
aws lightsail get-relational-database-blueprints
```

出力:

```
{
```

```
    "blueprints": [
        {
            "blueprintId": "mysql_5_6",
            "engine": "mysql",
            "engineVersion": "5.6.44",
            "engineDescription": "MySQL Community Edition",
            "engineVersionDescription": "MySQL 5.6.44",
            "isEngineDefault": false
        },
        {
            "blueprintId": "mysql_5_7",
            "engine": "mysql",
            "engineVersion": "5.7.26",
            "engineDescription": "MySQL Community Edition",
            "engineVersionDescription": "MySQL 5.7.26",
            "isEngineDefault": true
        },
        {
            "blueprintId": "mysql_8_0",
            "engine": "mysql",
            "engineVersion": "8.0.16",
            "engineDescription": "MySQL Community Edition",
            "engineVersionDescription": "MySQL 8.0.16",
            "isEngineDefault": false
        },
        {
            "blueprintId": "postgres_9_6",
            "engine": "postgres",
            "engineVersion": "9.6.15",
            "engineDescription": "PostgreSQL",
            "engineVersionDescription": "PostgreSQL 9.6.15-R1",
            "isEngineDefault": false
        },
        {
            "blueprintId": "postgres_10",
            "engine": "postgres",
            "engineVersion": "10.10",
            "engineDescription": "PostgreSQL",
            "engineVersionDescription": "PostgreSQL 10.10-R1",
            "isEngineDefault": false
        },
        {
            "blueprintId": "postgres_11",
            "engine": "postgres",
```

```
            "engineVersion": "11.5",
            "engineDescription": "PostgreSQL",
            "engineVersionDescription": "PostgreSQL 11.5-R1",
            "isEngineDefault": true
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRelationalDatabaseBlueprints」を参照してください。

### get-relational-database-bundles

次のコード例は、get-relational-database-bundles を使用する方法を示しています。

AWS CLI

新しいリレーショナルデータベースのバンドルを取得するには

次の get-relational-database-bundles の例では、Amazon Lightsail で新しいリレーショナルデータベースを作成するために使用できる、すべての使用可能なリレーショナルデータベースバンドルの詳細を表示します。コマンドで --include-inactive フラグが指定されていないため、レスポンスには非アクティブなバンドルが含まれていないことに注意してください。非アクティブなバンドルを使用して新しいリレーショナルデータベースを作成することはできません。

```
aws lightsail get-relational-database-bundles
```

出力:

```
{
    "bundles": [
        {
            "bundleId": "micro_2_0",
            "name": "Micro",
            "price": 15.0,
            "ramSizeInGb": 1.0,
            "diskSizeInGb": 40,
            "transferPerMonthInGb": 100,
            "cpuCount": 2,
            "isEncrypted": true,
```

```
            "isActive": true
        },
        {
            "bundleId": "micro_ha_2_0",
            "name": "Micro with High Availability",
            "price": 30.0,
            "ramSizeInGb": 1.0,
            "diskSizeInGb": 40,
            "transferPerMonthInGb": 100,
            "cpuCount": 2,
            "isEncrypted": true,
            "isActive": true
        },
        {
            "bundleId": "small_2_0",
            "name": "Small",
            "price": 30.0,
            "ramSizeInGb": 2.0,
            "diskSizeInGb": 80,
            "transferPerMonthInGb": 100,
            "cpuCount": 2,
            "isEncrypted": true,
            "isActive": true
        },
        {
            "bundleId": "small_ha_2_0",
            "name": "Small with High Availability",
            "price": 60.0,
            "ramSizeInGb": 2.0,
            "diskSizeInGb": 80,
            "transferPerMonthInGb": 100,
            "cpuCount": 2,
            "isEncrypted": true,
            "isActive": true
        },
        {
            "bundleId": "medium_2_0",
            "name": "Medium",
            "price": 60.0,
            "ramSizeInGb": 4.0,
            "diskSizeInGb": 120,
            "transferPerMonthInGb": 100,
            "cpuCount": 2,
            "isEncrypted": true,
```

```
            "isActive": true
        },
        {
            "bundleId": "medium_ha_2_0",
            "name": "Medium with High Availability",
            "price": 120.0,
            "ramSizeInGb": 4.0,
            "diskSizeInGb": 120,
            "transferPerMonthInGb": 100,
            "cpuCount": 2,
            "isEncrypted": true,
            "isActive": true
        },
        {
            "bundleId": "large_2_0",
            "name": "Large",
            "price": 115.0,
            "ramSizeInGb": 8.0,
            "diskSizeInGb": 240,
            "transferPerMonthInGb": 200,
            "cpuCount": 2,
            "isEncrypted": true,
            "isActive": true
        },
        {
            "bundleId": "large_ha_2_0",
            "name": "Large with High Availability",
            "price": 230.0,
            "ramSizeInGb": 8.0,
            "diskSizeInGb": 240,
            "transferPerMonthInGb": 200,
            "cpuCount": 2,
            "isEncrypted": true,
            "isActive": true
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Lightsail Developer Guide」の「Creating a database in Amazon Lightsail」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRelationalDatabaseBundles」を参照してください。

### get-relational-database-events

次のコード例は、get-relational-database-events を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リレーショナルデータベースのイベントを取得するには

次の get-relational-database-events の例では、指定されたリレーショナルデータベースの過去 17 時間 (1020 分) のイベントの詳細を表示します。

```
aws lightsail get-relational-database-events \
    --relational-database-name Database-1 \
    --duration-in-minutes 1020
```

出力:

```
{
    "relationalDatabaseEvents": [
        {
            "resource": "Database-1",
            "createdAt": 1571654146.553,
            "message": "Backing up Relational Database",
            "eventCategories": [
                "backup"
            ]
        },
        {
            "resource": "Database-1",
            "createdAt": 1571654249.98,
            "message": "Finished Relational Database backup",
            "eventCategories": [
                "backup"
            ]
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRelationalDatabaseEvents」を参照してください。

### get-relational-database-log-events

次のコード例は、get-relational-database-log-events を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リレーショナルデータベースのログイベントを取得するには

次の get-relational-database-log-events の例では、リレーショナルデータベース Database1 の 1570733176 と 1571597176 の間の指定されたログの詳細を表示します。返される情報は、head から開始するように設定されています。

Unix タイムコンバーターを使用して、開始時刻と終了時刻を特定することをお勧めします。

```
aws lightsail get-relational-database-log-events \
    --relational-database-name Database1 \
    --log-stream-name error \
    --start-from-head \
    --start-time 1570733176 \
    --end-time 1571597176
```

出力:

```
{
    "resourceLogEvents": [
        {
            "createdAt": 1570820267.0,
            "message": "2019-10-11 18:57:47 20969 [Warning] IP address '192.0.2.0'
 could not be resolved: Name or service not known"
        },
        {
            "createdAt": 1570860974.0,
            "message": "2019-10-12 06:16:14 20969 [Warning] IP address '8192.0.2.0'
 could not be resolved: Temporary failure in name resolution"
        },
        {
            "createdAt": 1570860977.0,
            "message": "2019-10-12 06:16:17 20969 [Warning] IP address '192.0.2.0'
 could not be resolved: Temporary failure in name resolution"
        },
        {
            "createdAt": 1570860979.0,
```

```
            "message": "2019-10-12 06:16:19 20969 [Warning] IP address '192.0.2.0'
 could not be resolved: Temporary failure in name resolution"
        },
        {
            "createdAt": 1570860981.0,
            "message": "2019-10-12 06:16:21 20969 [Warning] IP address '192.0.2.0'
 could not be resolved: Temporary failure in name resolution"
        },
        {
            "createdAt": 1570860982.0,
            "message": "2019-10-12 06:16:22 20969 [Warning] IP address '192.0.2.0'
 could not be resolved: Temporary failure in name resolution"
        },
        {
            "createdAt": 1570860984.0,
            "message": "2019-10-12 06:16:24 20969 [Warning] IP address '192.0.2.0'
 could not be resolved: Temporary failure in name resolution"
        },
        {
            "createdAt": 1570860986.0,
            "message": "2019-10-12 06:16:26 20969 [Warning] IP address '192.0.2.0'
 could not be resolved: Temporary failure in name resolution"
        },
        ...
        }
    ],
    "nextBackwardToken":
 "eEXAMPLEZXJUZXh0IjoiZnRWb3F3cUpRSlQ5NndMYThxelRUZlFhR3J6c2dKWEEvM2kvajZMZzVVVWpqRDN0YjFXTj
    "nextForwardToken":
 "eEXAMPLEZXJUZXh0IjoiT09Lb0Z6ZFRJbHhaNEQ5N2tPbkkwRmwwNUxPZjFTbFFwUklQbzlSaWgvMWVXbEk4aG56VH
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRelationalDatabaseLogEvents」を参照してください。

### get-relational-database-log-streams

次のコード例は、get-relational-database-log-streams を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リレーショナルデータベースのログストリームを取得するには

次の get-relational-database-log-streams の例では、指定されたリレーショナルデータベースで使用できるすべてのログストリームを返します。

```
aws lightsail get-relational-database-log-streams \
--relational-database-name Database1
```

出力:

```
{
    "logStreams": [
        "audit",
        "error",
        "general",
        "slowquery"
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRelationalDatabaseLogStreams」を参照してください。

### get-relational-database-master-user-password

次のコード例は、get-relational-database-master-user-password を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リレーショナルデータベースのマスターユーザーパスワードを取得するには

次の get-relational-database-master-user-password の例では、指定されたリレーショナルデータベースのマスターユーザーパスワードに関する情報を返します。

```
aws lightsail get-relational-database-master-user-password \
    --relational-database-name Database-1
```

出力:

```
{
    "masterUserPassword": "VEXAMPLEec.9qvx,_t<)Wkf)kwboM,>2",
    "createdAt": 1571259453.959
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRelationalDatabaseMasterUserPassword」を参照してください。

### get-relational-database-metric-data

次のコード例は、get-relational-database-metric-data を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リレーショナルデータベースのメトリクスデータを取得するには

次の get-relational-database-metric-data の例では、リレーショナルデータベース Database1 の 1570733176 と 1571597176 の間の 24 時間 (86400 秒) にわたるメトリクス DatabaseConnections のカウント合計を返します。

Unix タイムコンバーターを使用して、開始時刻と終了時刻を特定することをお勧めします。

```
aws lightsail get-relational-database-metric-data \
    --relational-database-name Database1 \
    --metric-name DatabaseConnections \
    --period 86400 \
    --start-time 1570733176 \
    --end-time 1571597176 \
    --unit Count \
    --statistics Sum
```

出力:

```
{
    "metricName": "DatabaseConnections",
    "metricData": [
        {
            "sum": 1.0,
            "timestamp": 1571510760.0,
            "unit": "Count"
        },
        {
            "sum": 1.0,
            "timestamp": 1570733160.0,
            "unit": "Count"
        },
        {
```

```
            "sum": 1.0,
            "timestamp": 1570992360.0,
            "unit": "Count"
        },
        {
            "sum": 0.0,
            "timestamp": 1571251560.0,
            "unit": "Count"
        },
        {
            "sum": 721.0,
            "timestamp": 1570819560.0,
            "unit": "Count"
        },
        {
            "sum": 1.0,
            "timestamp": 1571078760.0,
            "unit": "Count"
        },
        {
            "sum": 2.0,
            "timestamp": 1571337960.0,
            "unit": "Count"
        },
        {
            "sum": 684.0,
            "timestamp": 1570905960.0,
            "unit": "Count"
        },
        {
            "sum": 0.0,
            "timestamp": 1571165160.0,
            "unit": "Count"
        },
        {
            "sum": 1.0,
            "timestamp": 1571424360.0,
            "unit": "Count"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRelationalDatabaseMetricData」を参照してください。

### get-relational-database-parameters

次のコード例は、get-relational-database-parameters を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リレーショナルデータベースのパラメータを取得するには

次の get-relational-database-parameters の例では、指定されたリレーショナルデータベースで使用可能なすべてのパラメータに関する情報を返します。

```
aws lightsail get-relational-database-parameters \
    --relational-database-name Database-1
```

出力:

```
{
    "parameters": [
        {
            "allowedValues": "0,1",
            "applyMethod": "pending-reboot",
            "applyType": "dynamic",
            "dataType": "boolean",
            "description": "Automatically set all granted roles as active after the
 user has authenticated successfully.",
            "isModifiable": true,
            "parameterName": "activate_all_roles_on_login",
            "parameterValue": "0"
        },
        {
            "allowedValues": "0,1",
            "applyMethod": "pending-reboot",
            "applyType": "static",
            "dataType": "boolean",
            "description": "Controls whether user-defined functions that have only
 an xxx symbol for the main function can be loaded",
            "isModifiable": false,
            "parameterName": "allow-suspicious-udfs"
        },
```

```
        {
            "allowedValues": "0,1",
            "applyMethod": "pending-reboot",
            "applyType": "dynamic",
            "dataType": "boolean",
            "description": "Sets the autocommit mode",
            "isModifiable": true,
            "parameterName": "autocommit"
        },
        {
            "allowedValues": "0,1",
            "applyMethod": "pending-reboot",
            "applyType": "static",
            "dataType": "boolean",
            "description": "Controls whether the server autogenerates SSL key and
 certificate files in the data directory, if they do not already exist.",
            "isModifiable": false,
            "parameterName": "auto_generate_certs"
        },
        ...
        }
    ]
}
```

詳細については、「Lightsail Dev Guide」の「Updating database parameters in Amazon Lightsail」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRelationalDatabaseParameters」を参照してください。

### get-relational-database-snapshot

次のコード例は、get-relational-database-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リレーショナルデータベースのスナップショットに関する情報を取得するには

次の get-relational-database-snapshot の例では、指定されたリレーショナルデータベーススナップショットの詳細を表示します。

```
aws lightsail get-relational-database-snapshot \
```

```
    --relational-database-snapshot-name Database-1-1571350042
```

出力:

```
{
    "relationalDatabaseSnapshot": {
        "name": "Database-1-1571350042",
        "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:RelationalDatabaseSnapshot/0389bbad-4b85-4c3d-9EXAMPLEaee3643d2",
        "supportCode": "6EXAMPLE3362/ls-8EXAMPLE2ba7ad041451946fafc2ad19cfbd9eb2",
        "createdAt": 1571350046.238,
        "location": {
            "availabilityZone": "all",
            "regionName": "us-west-2"
        },
        "resourceType": "RelationalDatabaseSnapshot",
        "tags": [],
        "engine": "mysql",
        "engineVersion": "8.0.16",
        "sizeInGb": 40,
        "state": "available",
        "fromRelationalDatabaseName": "Database-1",
        "fromRelationalDatabaseArn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:RelationalDatabase/7ea932b1-b85a-4bd5-9b3e-bEXAMPLE8cc4",
        "fromRelationalDatabaseBundleId": "micro_1_0",
        "fromRelationalDatabaseBlueprintId": "mysql_8_0"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRelationalDatabaseSnapshot」を参照してください。

### get-relational-database-snapshots

次のコード例は、get-relational-database-snapshots を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのリレーショナルデータベースのスナップショットに関する情報を取得するには

次の get-relational-database-snapshots の例では、設定された AWS リージョン内のすべてのリレーショナルデータベーススナップショットの詳細を表示します。

```
aws lightsail get-relational-database-snapshots
```

出力:

```
{
    "relationalDatabaseSnapshots": [
        {
            "name": "Database-1-1571350042",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:RelationalDatabaseSnapshot/0389bbad-4b85-4c3d-9861-6EXAMPLE43d2",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362/
ls-8EXAMPLE2ba7ad041451946fafc2ad19cfbd9eb2",
            "createdAt": 1571350046.238,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "RelationalDatabaseSnapshot",
            "tags": [],
            "engine": "mysql",
            "engineVersion": "8.0.16",
            "sizeInGb": 40,
            "state": "available",
            "fromRelationalDatabaseName": "Database-1",
            "fromRelationalDatabaseArn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:RelationalDatabase/7ea932b1-b85a-4bd5-9b3e-bEXAMPLE8cc4",
            "fromRelationalDatabaseBundleId": "micro_1_0",
            "fromRelationalDatabaseBlueprintId": "mysql_8_0"
        },
        {
            "name": "Database1-Console",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:RelationalDatabaseSnapshot/8b94136e-06ec-4b1a-
a3fb-5EXAMPLEe1e9",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362/
ls-9EXAMPLE14b000d34c8d1c432734e137612d5b5c",
            "createdAt": 1571249981.025,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "RelationalDatabaseSnapshot",
            "tags": [
```

```
                {
                    "key": "test"
                }
            ],
            "engine": "mysql",
            "engineVersion": "5.6.44",
            "sizeInGb": 40,
            "state": "available",
            "fromRelationalDatabaseName": "Database1",
            "fromRelationalDatabaseArn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:RelationalDatabase/a6161cb7-4535-4f16-9dcf-8EXAMPLE3d4e",
            "fromRelationalDatabaseBundleId": "micro_1_0",
            "fromRelationalDatabaseBlueprintId": "mysql_5_6"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRelationalDatabaseSnapshots」を参照してください。

### get-relational-database

次のコード例は、get-relational-database を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リレーショナルデータベースに関する情報を取得するには

次の get-relational-database の例では、指定されたリレーショナルデータベースの詳細を表示します。

```
aws lightsail get-relational-database \
    --relational-database-name Database-1
```

出力:

```
{
    "relationalDatabase": {
        "name": "Database-1",
        "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:RelationalDatabase/7ea932b1-b85a-4bd5-9b3e-bEXAMPLE8cc4",
```

```
        "supportCode": "6EXAMPLE3362/ls-9EXAMPLE8ad863723b62cc8901a8aa6e794ae0d2",
        "createdAt": 1571259453.795,
        "location": {
            "availabilityZone": "us-west-2a",
            "regionName": "us-west-2"
        },
        "resourceType": "RelationalDatabase",
        "tags": [],
        "relationalDatabaseBlueprintId": "mysql_8_0",
        "relationalDatabaseBundleId": "micro_1_0",
        "masterDatabaseName": "dbmaster",
        "hardware": {
            "cpuCount": 1,
            "diskSizeInGb": 40,
            "ramSizeInGb": 1.0
        },
        "state": "available",
        "backupRetentionEnabled": false,
        "pendingModifiedValues": {},
        "engine": "mysql",
        "engineVersion": "8.0.16",
        "masterUsername": "dbmasteruser",
        "parameterApplyStatus": "in-sync",
        "preferredBackupWindow": "10:01-10:31",
        "preferredMaintenanceWindow": "sat:11:14-sat:11:44",
        "publiclyAccessible": true,
        "masterEndpoint": {
            "port": 3306,
            "address": "ls-9EXAMPLE8ad863723b62ccEXAMPLEa6e794ae0d2.czowadgeezqi.us-
west-2.rds.amazonaws.com"
        },
        "pendingMaintenanceActions": []
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRelationalDatabase」を参照してください。

### get-relational-databases

次のコード例は、get-relational-databases を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのリレーショナルデータベースに関する情報を取得するには

次の get-relational-databases の例では、設定された AWS リージョン内のすべてのリレーショナルデータベースの詳細を表示します。

```
aws lightsail get-relational-databases
```

出力:

```
{
    "relationalDatabases": [
        {
            "name": "MySQL",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:RelationalDatabase/8529020c-3ab9-4d51-92af-5EXAMPLE8979",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362/
ls-3EXAMPLEa995d8c3b06b4501356e5f2f28e1aeba",
            "createdAt": 1554306019.155,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "RelationalDatabase",
            "tags": [],
            "relationalDatabaseBlueprintId": "mysql_8_0",
            "relationalDatabaseBundleId": "micro_1_0",
            "masterDatabaseName": "dbmaster",
            "hardware": {
                "cpuCount": 1,
                "diskSizeInGb": 40,
                "ramSizeInGb": 1.0
            },
            "state": "available",
            "backupRetentionEnabled": true,
            "pendingModifiedValues": {},
            "engine": "mysql",
            "engineVersion": "8.0.15",
            "latestRestorableTime": 1571686200.0,
            "masterUsername": "dbmasteruser",
            "parameterApplyStatus": "in-sync",
            "preferredBackupWindow": "07:51-08:21",
```

```
            "preferredMaintenanceWindow": "tue:12:18-tue:12:48",
            "publiclyAccessible": true,
            "masterEndpoint": {
                "port": 3306,
                "address":
 "ls-3EXAMPLEa995d8c3b06b4501356e5f2fEXAMPLEa.czowadgeezqi.us-
west-2.rds.amazonaws.com"
            },
            "pendingMaintenanceActions": []
        },
        {
            "name": "Postgres",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:RelationalDatabase/
e9780b6b-d0ab-4af2-85f1-1EXAMPLEac68",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362/
ls-3EXAMPLEb4fffb5cec056220c734713e14bd5fcd",
            "createdAt": 1554306000.814,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "RelationalDatabase",
            "tags": [],
            "relationalDatabaseBlueprintId": "postgres_11",
            "relationalDatabaseBundleId": "micro_1_0",
            "masterDatabaseName": "dbmaster",
            "hardware": {
                "cpuCount": 1,
                "diskSizeInGb": 40,
                "ramSizeInGb": 1.0
            },
            "state": "available",
            "backupRetentionEnabled": true,
            "pendingModifiedValues": {},
            "engine": "postgres",
            "engineVersion": "11.1",
            "latestRestorableTime": 1571686339.0,
            "masterUsername": "dbmasteruser",
            "parameterApplyStatus": "in-sync",
            "preferredBackupWindow": "06:19-06:49",
            "preferredMaintenanceWindow": "sun:10:19-sun:10:49",
            "publiclyAccessible": false,
            "masterEndpoint": {
                "port": 5432,
```

```
                "address":
 "ls-3EXAMPLEb4fffb5cec056220c734713eEXAMPLEd.czowadgeezqi.us-
west-2.rds.amazonaws.com"
            },
            "pendingMaintenanceActions": []
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRelationalDatabases」を参照してください。

### get-static-ip

次のコード例は、get-static-ip を使用する方法を示しています。

AWS CLI

静的 IP に関する情報を取得するには

次の get-static-ip の例では、指定された静的 IP の詳細を表示します。

```
aws lightsail get-static-ip \
    --static-ip-name StaticIp-1
```

出力:

```
{
    "staticIp": {
        "name": "StaticIp-1",
        "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:StaticIp/2257cd76-1f0e-4ac0-82e2-2EXAMPLE23ad",
        "supportCode": "6EXAMPLE3362/192.0.2.0",
        "createdAt": 1571071325.076,
        "location": {
            "availabilityZone": "all",
            "regionName": "us-west-2"
        },
        "resourceType": "StaticIp",
        "ipAddress": "192.0.2.0",
        "isAttached": false
    }
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetStaticIp」を参照してください。

### get-static-ips

次のコード例は、get-static-ips を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべての静的 IP に関する情報を取得するには

次の get-static-ips の例では、設定された AWS リージョン内のすべての静的 IP の詳細を表示します。

```
aws lightsail get-static-ips
```

出力:

```
{
    "staticIps": [
        {
            "name": "StaticIp-1",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:StaticIp/2257cd76-1f0e-4ac0-8EXAMPLE16f9423ad",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362/192.0.2.0",
            "createdAt": 1571071325.076,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "StaticIp",
            "ipAddress": "192.0.2.0",
            "isAttached": false
        },
        {
            "name": "StaticIP-2",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:StaticIp/c61edb40-
e5f0-4fd6-ae7c-8EXAMPLE19f8",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362/192.0.2.2",
            "createdAt": 1568305385.681,
```

```
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "StaticIp",
            "ipAddress": "192.0.2.2",
            "attachedTo": "WordPress-1",
            "isAttached": true
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetStaticIps」を参照してください。

### is-vpc-peered

次のコード例は、is-vpc-peered を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon Lightsail 仮想プライベートクラウドがピアリングされているかどうかを確認するには

次の is-vpc-peered の例では、指定した AWS リージョンの Amazon Lightsail 仮想プライベートクラウド (VPC) のピアリングステータスを返します。

```
aws lightsail is-vpc-peered \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "isPeered": true
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「IsVpcPeered」を参照してください。

### open-instance-public-ports

次のコード例は、open-instance-public-ports を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスのファイアウォールポートを開くには

次の open-instance-public-ports の例では、指定されたインスタンスで TCP ポート 22 を開きます。

```
aws lightsail open-instance-public-ports \
    --instance-name MEAN-2 \
    --port-info fromPort=22,protocol=TCP,toPort=22
```

出力:

```
{
    "operation": {
        "id": "719744f0-a022-46f2-9f11-6EXAMPLE4642",
        "resourceName": "MEAN-2",
        "resourceType": "Instance",
        "createdAt": 1571072906.849,
        "location": {
            "availabilityZone": "us-west-2a",
            "regionName": "us-west-2"
        },
        "isTerminal": true,
        "operationDetails": "22/tcp",
        "operationType": "OpenInstancePublicPorts",
        "status": "Succeeded",
        "statusChangedAt": 1571072906.849
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「OpenInstancePublicPorts」を参照してください。

### peer-vpc

次のコード例は、peer-vpc を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon Lightsail 仮想プライベートクラウドをピアリングするには

次の peer-vpc の例では、指定した AWS リージョンの Amazon Lightsail 仮想プライベートクラウド (VPC) をピアリングします。

```
aws lightsail peer-vpc \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "operation": {
        "id": "787e846a-54ac-497f-bce2-9EXAMPLE5d91",
        "resourceName": "vpc-0EXAMPLEa5261efb3",
        "resourceType": "PeeredVpc",
        "createdAt": 1571694233.104,
        "location": {
            "availabilityZone": "all",
            "regionName": "us-west-2"
        },
        "isTerminal": true,
        "operationDetails": "vpc-e2b3eb9b",
        "operationType": "PeeredVpc",
        "status": "Succeeded",
        "statusChangedAt": 1571694233.104
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PeerVpc」を参照してください。

### reboot-instance

次のコード例は、reboot-instance を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスを再起動するには

次の reboot-instance の例では、指定されたインスタンスを再起動します。

```
aws lightsail reboot-instance \
    --instance-name MEAN-1
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "2b679f1c-8b71-4bb4-8e97-8EXAMPLEed93",
            "resourceName": "MEAN-1",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1571694445.49,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationDetails": "",
            "operationType": "RebootInstance",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1571694445.49
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RebootInstance」を参照してください。

### reboot-relational-database

次のコード例は、reboot-relational-database を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リレーショナルデータベースを再起動するには

次の reboot-relational-database の例では、指定されたリレーショナルデータベースを再起動します。

```
aws lightsail reboot-relational-database \
    --relational-database-name Database-1
```

出力:

```
{
```

```
    "operations": [
        {
            "id": "e4c980c0-3137-496c-9c91-1EXAMPLEdec2",
            "resourceName": "Database-1",
            "resourceType": "RelationalDatabase",
            "createdAt": 1571694532.91,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "",
            "operationType": "RebootRelationalDatabase",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1571694532.91
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RebootRelationalDatabase」を参照してください。

### release-static-ip

次のコード例は、release-static-ip を使用する方法を示しています。

AWS CLI

静的 IP を削除するには

次の release-static-ip の例では、指定された静的 IP を削除します。

```
aws lightsail release-static-ip \
    --static-ip-name StaticIp-1
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "e374c002-dc6d-4c7f-919f-2EXAMPLE13ce",
            "resourceName": "StaticIp-1",
```

```
            "resourceType": "StaticIp",
            "createdAt": 1571694962.003,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationType": "ReleaseStaticIp",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1571694962.003
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ReleaseStaticIp」を参照してください。

### `start-instance`

次のコード例は、`start-instance` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスを開始するには

次の `start-instance` の例では、指定されたインスタンスを起動します。

```
aws lightsail start-instance \
    --instance-name WordPress-1
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "f88d2a93-7cea-4165-afce-2d688cb18f23",
            "resourceName": "WordPress-1",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1571695583.463,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
```

```
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "StartInstance",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1571695583.463
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartInstance」を参照してください。

### start-relational-database

次のコード例は、start-relational-database を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リレーショナルデータベースを開始するには

次の start-relational-database の例では、指定されたリレーショナルデータベースを開始します。

```
aws lightsail start-relational-database \
    --relational-database-name Database-1
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "4d5294ec-a38a-4fda-9e37-aEXAMPLE0d24",
            "resourceName": "Database-1",
            "resourceType": "RelationalDatabase",
            "createdAt": 1571695998.822,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
```

```
            "operationType": "StartRelationalDatabase",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1571695998.822
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartRelationalDatabase」を参照してください。

### stop-instance

次のコード例は、stop-instance を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスを停止するには

次の stop-instance の例では、指定されたインスタンスを停止します。

```
aws lightsail stop-instance \
--instance-name WordPress-1
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "265357e2-2943-4d51-888a-1EXAMPLE7585",
            "resourceName": "WordPress-1",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1571695471.134,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "StopInstance",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1571695471.134
        }
    ]
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopInstance」を参照してください。

### stop-relational-database

次のコード例は、stop-relational-database を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リレーショナルデータベースを停止するには

次の stop-relational-database の例では、指定されたリレーショナルデータベースを停止します。

```
aws lightsail stop-relational-database \
    --relational-database-name Database-1
```

出力:

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "cc559c19-4adb-41e4-b75b-5EXAMPLE4e61",
            "resourceName": "Database-1",
            "resourceType": "RelationalDatabase",
            "createdAt": 1571695526.29,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "StopRelationalDatabase",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1571695526.29
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopRelationalDatabase」を参照してください。

**unpeer-vpc**

次のコード例は、unpeer-vpc を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon Lightsail 仮想プライベートクラウドをピアリングするには

次の unpeer-vpc の例では、指定した AWS リージョンの Amazon Lightsail 仮想プライベートクラウド (VPC) のピアリングを解除します。

```
aws lightsail unpeer-vpc \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "operation": {
        "id": "531aca64-7157-47ab-84c6-eEXAMPLEd898",
        "resourceName": "vpc-0EXAMPLEa5261efb3",
        "resourceType": "PeeredVpc",
        "createdAt": 1571694109.945,
        "location": {
            "availabilityZone": "all",
            "regionName": "us-west-2"
        },
        "isTerminal": true,
        "operationDetails": "vpc-e2b3eb9b",
        "operationType": "UnpeeredVpc",
        "status": "Succeeded",
        "statusChangedAt": 1571694109.945
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UnpeerVpc」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Macie の例

次のコード例は、Macie で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### `describe-buckets`

次のコード例は、describe-buckets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon Macie がアカウントのモニタリングおよび分析を行う 1 つ以上の S3 バケットに関するデータのクエリを実行するには

次の describe-buckets の例では、名前が amzn-s3-demo-bucket で始まり、現在の AWS リージョンにあるすべての S3 バケットのメタデータのクエリを実行します。

```
aws macie2 describe-buckets \
    --criteria '{"bucketName":{"prefix":"amzn-s3-demo-bucket"}}'
```

出力:

```
{
    "buckets": [
        {
            "accountId": "123456789012",
            "allowsUnencryptedObjectUploads": "FALSE",
            "automatedDiscoveryMonitoringStatus": "MONITORED",
            "bucketArn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1",
            "bucketCreatedAt": "2020-05-18T19:54:00+00:00",
            "bucketName": "amzn-s3-demo-bucket1",
            "classifiableObjectCount": 13,
            "classifiableSizeInBytes": 1592088,
            "jobDetails": {
```

```
            "isDefinedInJob": "TRUE",
            "isMonitoredByJob": "TRUE",
            "lastJobId": "08c81dc4a2f3377fae45c9ddaEXAMPLE",
            "lastJobRunTime": "2024-08-19T14:55:30.270000+00:00"
        },
        "lastAutomatedDiscoveryTime": "2024-10-22T19:11:25.364000+00:00",
        "lastUpdated": "2024-10-25T07:33:06.337000+00:00",
        "objectCount": 13,
        "objectCountByEncryptionType": {
            "customerManaged": 0,
            "kmsManaged": 2,
            "s3Managed": 7,
            "unencrypted": 4,
            "unknown": 0
        },
        "publicAccess": {
            "effectivePermission": "NOT_PUBLIC",
            "permissionConfiguration": {
                "accountLevelPermissions": {
                    "blockPublicAccess": {
                        "blockPublicAcls": true,
                        "blockPublicPolicy": true,
                        "ignorePublicAcls": true,
                        "restrictPublicBuckets": true
                    }
                },
                "bucketLevelPermissions": {
                    "accessControlList": {
                        "allowsPublicReadAccess": false,
                        "allowsPublicWriteAccess": false
                    },
                    "blockPublicAccess": {
                        "blockPublicAcls": true,
                        "blockPublicPolicy": true,
                        "ignorePublicAcls": true,
                        "restrictPublicBuckets": true
                    },
                    "bucketPolicy": {
                        "allowsPublicReadAccess": false,
                        "allowsPublicWriteAccess": false
                    }
                }
            }
        },
```

```
            "region": "us-west-2",
            "replicationDetails": {
                "replicated": false,
                "replicatedExternally": false,
                "replicationAccounts": []
            },
            "sensitivityScore": 78,
            "serverSideEncryption": {
                "kmsMasterKeyId": null,
                "type": "NONE"
            },
            "sharedAccess": "NOT_SHARED",
            "sizeInBytes": 4549746,
            "sizeInBytesCompressed": 0,
            "tags": [
                {
                    "key": "Division",
                    "value": "HR"
                },
                {
                    "key": "Team",
                    "value": "Recruiting"
                }
            ],
            "unclassifiableObjectCount": {
                "fileType": 0,
                "storageClass": 0,
                "total": 0
            },
            "unclassifiableObjectSizeInBytes": {
                "fileType": 0,
                "storageClass": 0,
                "total": 0
            },
            "versioning": true
        },
        {
            "accountId": "123456789012",
            "allowsUnencryptedObjectUploads": "TRUE",
            "automatedDiscoveryMonitoringStatus": "MONITORED",
            "bucketArn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2",
            "bucketCreatedAt": "2020-11-25T18:24:38+00:00",
            "bucketName": "amzn-s3-demo-bucket2",
            "classifiableObjectCount": 8,
```

```
            "classifiableSizeInBytes": 133810,
            "jobDetails": {
                "isDefinedInJob": "TRUE",
                "isMonitoredByJob": "FALSE",
                "lastJobId": "188d4f6044d621771ef7d65f2EXAMPLE",
                "lastJobRunTime": "2024-07-09T19:37:11.511000+00:00"
            },
            "lastAutomatedDiscoveryTime": "2024-10-24T19:11:25.364000+00:00",
            "lastUpdated": "2024-10-25T07:33:06.337000+00:00",
            "objectCount": 8,
            "objectCountByEncryptionType": {
                "customerManaged": 0,
                "kmsManaged": 0,
                "s3Managed": 8,
                "unencrypted": 0,
                "unknown": 0
            },
            "publicAccess": {
                "effectivePermission": "NOT_PUBLIC",
                "permissionConfiguration": {
                    "accountLevelPermissions": {
                        "blockPublicAccess": {
                            "blockPublicAcls": true,
                            "blockPublicPolicy": true,
                            "ignorePublicAcls": true,
                            "restrictPublicBuckets": true
                        }
                    },
                    "bucketLevelPermissions": {
                        "accessControlList": {
                            "allowsPublicReadAccess": false,
                            "allowsPublicWriteAccess": false
                        },
                        "blockPublicAccess": {
                            "blockPublicAcls": true,
                            "blockPublicPolicy": true,
                            "ignorePublicAcls": true,
                            "restrictPublicBuckets": true
                        },
                        "bucketPolicy": {
                            "allowsPublicReadAccess": false,
                            "allowsPublicWriteAccess": false
                        }
                    }
```

```
                }
            },
            "region": "us-west-2",
            "replicationDetails": {
                "replicated": false,
                "replicatedExternally": false,
                "replicationAccounts": []
            },
            "sensitivityScore": 95,
            "serverSideEncryption": {
                "kmsMasterKeyId": null,
                "type": "AES256"
            },
            "sharedAccess": "EXTERNAL",
            "sizeInBytes": 175978,
            "sizeInBytesCompressed": 0,
            "tags": [
                {
                    "key": "Division",
                    "value": "HR"
                },
                {
                    "key": "Team",
                    "value": "Recruiting"
                }
            ],
            "unclassifiableObjectCount": {
                "fileType": 3,
                "storageClass": 0,
                "total": 3
            },
            "unclassifiableObjectSizeInBytes": {
                "fileType": 2999826,
                "storageClass": 0,
                "total": 2999826
            },
            "versioning": true
        }
    ]
}
```


詳細については、「Amazon Macie User Guide」の「Filtering your S3 bucket inventory」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeBuckets」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Amazon Managed Grafana の例

次のコード例は、Amazon Managed Grafana で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `list-workspaces`

次のコード例は、`list-workspaces` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザー認証情報で指定されたリージョン内のアカウントのワークスペースを一覧表示するには

次の `list-workspaces` の例では、アカウントのリージョンの Grafana ワークスペースを一覧表示します。

```
aws grafana list-workspaces
```

出力:

```
{
    "workspaces": [
        {
```

```
            "authentication": {
                "providers": [
                    "AWS_SSO"
                ]
            },
            "created": "2022-04-04T16:20:21.796000-07:00",
            "description": "to test tags",
            "endpoint": "g-949e7b44df.grafana-workspace.us-east-1.amazonaws.com",
            "grafanaVersion": "8.2",
            "id": "g-949e7b44df",
            "modified": "2022-04-04T16:20:21.796000-07:00",
            "name": "testtag2",
            "notificationDestinations": [
                "SNS"
            ],
            "status": "ACTIVE"
        },
        {
            "authentication": {
                "providers": [
                    "AWS_SSO"
                ]
            },
            "created": "2022-04-20T10:22:15.115000-07:00",
            "description": "ww",
            "endpoint": "g-bffa51ed1b.grafana-workspace.us-east-1.amazonaws.com",
            "grafanaVersion": "8.2",
            "id": "g-bffa51ed1b",
            "modified": "2022-04-20T10:22:15.115000-07:00",
            "name": "ww",
            "notificationDestinations": [
                "SNS"
            ],
            "status": "ACTIVE"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListWorkspaces」を参照してください。

# AWS CLI を使用した MediaConnect の例

次のコード例は、MediaConnect で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック


- アクション


## アクション

### add-flow-outputs

次のコード例は、add-flow-outputs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

出力をフローに追加するには

次の add-flow-outputs の例では、指定されたフローに出力を追加します。

```
aws mediaconnect add-flow-outputs \
--flow-arn arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:BaseballGame \
--outputs Description='NYC
 stream',Destination=192.0.2.12,Name=NYC,Port=3333,Protocol=rtp-
fec,SmoothingLatency=100 Description='LA
 stream',Destination=203.0.113.9,Name=LA,Port=4444,Protocol=rtp-
fec,SmoothingLatency=100
```

出力:

```
{
    "Outputs": [
        {
```

```
            "Port": 3333,
            "OutputArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:output:2-3aBC45dEF67hiJ89-c34de5fG678h:NYC",
            "Name": "NYC",
            "Description": "NYC stream",
            "Destination": "192.0.2.12",
            "Transport": {
                "Protocol": "rtp-fec",
                "SmoothingLatency": 100
            }
        },
        {
            "Port": 4444,
            "OutputArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:output:2-987655dEF67hiJ89-c34de5fG678h:LA",
            "Name": "LA",
            "Description": "LA stream",
            "Destination": "203.0.113.9",
            "Transport": {
                "Protocol": "rtp-fec",
                "SmoothingLatency": 100
            }
        }
    ],
    "FlowArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:BaseballGame"
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaConnect User Guide」の「Adding Outputs to a Flow」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddFlowOutputs」を参照してください。

### create-flow

次のコード例は、create-flow を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フローを作成するには

次の create-flow の例では、指定された設定でフローを作成します。

```
aws mediaconnect create-flow \
    --availability-zone us-west-2c \
    --name ExampleFlow \
    --source Description='Example source,
 backup',IngestPort=1055,Name=BackupSource,Protocol=rtp,WhitelistCidr=10.24.34.0/23
```

出力:

```
{
    "Flow": {
        "FlowArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:123456789012:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:ExampleFlow",
        "AvailabilityZone": "us-west-2c",
        "EgressIp": "54.245.71.21",
        "Source": {
            "IngestPort": 1055,
            "SourceArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:123456789012:source:2-3aBC45dEF67hiJ89-c34de5fG678h:BackupSource",
            "Transport": {
                "Protocol": "rtp",
                "MaxBitrate": 80000000
            },
            "Description": "Example source, backup",
            "IngestIp": "54.245.71.21",
            "WhitelistCidr": "10.24.34.0/23",
            "Name": "mySource"
        },
        "Entitlements": [],
        "Name": "ExampleFlow",
        "Outputs": [],
        "Status": "STANDBY",
        "Description": "Example source, backup"
    }
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaConnect User Guide」の「Creating a Flow」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateFlow」を参照してください。

### delete-flow

次のコード例は、delete-flow を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フローを削除するには

次の delete-flow の例では、指定されたフローを削除します。

```
aws mediaconnect delete-flow \
    --flow-arn arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:123456789012:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:AwardsShow
```

出力:

```
{
    "FlowArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:123456789012:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:AwardsShow",
    "Status": "DELETING"
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaConnect User Guide」の「Deleting a Flow」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteFlow」を参照してください。

### describe-flow

次のコード例は、describe-flow を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フローの詳細を表示するには

次の describe-flow の例では、ARN、アベイラビリティーゾーン、ステータス、ソース、権限、出力など、指定されたフローの詳細を表示します。

```
aws mediaconnect describe-flow \
    --flow-arn arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:123456789012:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:AwardsShow
```

出力:

```
{
    "Flow": {
        "EgressIp": "54.201.4.39",
        "AvailabilityZone": "us-west-2c",
        "Status": "ACTIVE",
        "FlowArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:123456789012:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:AwardsShow",
        "Entitlements": [
            {
                "EntitlementArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
west-2:123456789012:entitlement:1-AaBb11CcDd22EeFf-34DE5fG12AbC:MyEntitlement",
                "Description": "Assign to this account",
                "Name": "MyEntitlement",
                "Subscribers": [
                    "444455556666"
                ]
            }
        ],
        "Description": "NYC awards show",
        "Name": "AwardsShow",
        "Outputs": [
            {
                "Port": 2355,
                "Name": "NYC",
                "Transport": {
                    "SmoothingLatency": 0,
                    "Protocol": "rtp-fec"
                },
                "OutputArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:123456789012:output:2-3aBC45dEF67hiJ89-c34de5fG678h:NYC",
                "Destination": "192.0.2.0"
            },
            {
                "Port": 3025,
                "Name": "LA",
                "Transport": {
                    "SmoothingLatency": 0,
                    "Protocol": "rtp-fec"
                },
                "OutputArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:123456789012:output:2-987655dEF67hiJ89-c34de5fG678h:LA",
                "Destination": "192.0.2.0"
```

```
            }
        ],
        "Source": {
            "IngestIp": "54.201.4.39",
            "SourceArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:123456789012:source:3-4aBC56dEF78hiJ90-4de5fG6Hi78Jk:ShowSource",
            "Transport": {
                "MaxBitrate": 80000000,
                "Protocol": "rtp"
            },
            "IngestPort": 1069,
            "Description": "Saturday night show",
            "Name": "ShowSource",
            "WhitelistCidr": "10.24.34.0/23"
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaConnect User Guide」の「Viewing the Details of a Flow」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeFlow」を参照してください。

### grant-flow-entitlements

次のコード例は、grant-flow-entitlements を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フローに権限を付与するには

次の grant-flow-entitlements の例では、指定された既存のフローに、コンテンツを別の AWS アカウントと共有する権限を付与します。

```
aws mediaconnect grant-flow-entitlements \
    --flow-arn arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:BaseballGame \
    --entitlements Description='For
 AnyCompany',Encryption={"Algorithm=aes128,KeyType=static-
key,RoleArn=arn:aws:iam::111122223333:role/MediaConnect-
ASM,SecretArn=arn:aws:secretsmanager:us-
```

```
west-2:111122223333:secret:mySecret1"},Name=AnyCompany_Entitlement,Subscribers=444455556666
 Description='For Example Corp',Name=ExampleCorp,Subscribers=777788889999
```

出力:

```
{
    "Entitlements": [
        {
            "Name": "AnyCompany_Entitlement",
            "EntitlementArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
west-2:111122223333:entitlement:1-11aa22bb11aa22bb-3333cccc4444:AnyCompany_Entitlement",
            "Subscribers": [
                "444455556666"
            ],
            "Description": "For AnyCompany",
            "Encryption": {
                "SecretArn": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:111122223333:secret:mySecret1",
                "Algorithm": "aes128",
                "RoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/MediaConnect-ASM",
                "KeyType": "static-key"
            }
        },
        {
            "Name": "ExampleCorp",
            "EntitlementArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
west-2:111122223333:entitlement:1-3333cccc4444dddd-1111aaaa2222:ExampleCorp",
            "Subscribers": [
                "777788889999"
            ],
            "Description": "For Example Corp"
        }
    ],
    "FlowArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:BaseballGame"
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaConnect User Guide」の「Granting an Entitlement on a Flow」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GrantFlowEntitlements」を参照してください。

### list-entitlements

次のコード例は、list-entitlements を使用する方法を示しています。

AWS CLI

権限のリストを表示するには

次の list-entitlements の例では、アカウントに付与されたすべての権限のリストを表示します。

```
aws mediaconnect list-entitlements
```

出力:

```
{
    "Entitlements": [
        {
            "EntitlementArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
west-2:111122223333:entitlement:1-11aa22bb11aa22bb-3333cccc4444:MyEntitlement",
            "EntitlementName": "MyEntitlement"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaConnect API Reference」の「ListEntitlements」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListEntitlements」を参照してください。

### list-flows

次のコード例は、list-flows を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フローのリストを表示するには

次の list-flows の例では、フローのリストを表示します。

```
aws mediaconnect list-flows
```

出力:

```
{
    "Flows": [
        {
            "Status": "STANDBY",
            "SourceType": "OWNED",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a",
            "Description": "NYC awards show",
            "Name": "AwardsShow",
            "FlowArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:AwardsShow"
        },
        {
            "Status": "STANDBY",
            "SourceType": "OWNED",
            "AvailabilityZone": "us-west-2c",
            "Description": "LA basketball game",
            "Name": "BasketballGame",
            "FlowArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:BasketballGame"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaConnect User Guide」の「Viewing a List of Flows」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListFlows」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

MediaConnect リソースのタグを一覧表示するには

次の list-tags-for-resource の例では、指定された MediaConnect に関連付けられたタグキーと値を表示します。

```
aws mediaconnect list-tags-for-resource \
```

```
    --resource-arn arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:123456789012:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:BasketballGame
```

出力:

```
{
    "Tags": {
        "region": "west",
        "stage": "prod"
    }
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaConnect API Reference」の「ListTagsForResource, TagResource, UntagResource」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### remove-flow-output

次のコード例は、remove-flow-output を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フローから出力を削除するには

次の remove-flow-output の例では、指定されたフローから出力を削除します。

```
aws mediaconnect remove-flow-output \
    --flow-arn arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:BaseballGame \
    --output-arn arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:output:2-3aBC45dEF67hiJ89-c34de5fG678h:NYC
```

出力:

```
{
    "FlowArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:BaseballGame",
    "OutputArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:output:2-3aBC45dEF67hiJ89-c34de5fG678h:NYC"
```

```
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaConnect User Guide」の「Removing Outputs from a Flow」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemoveFlowOutput」を参照してください。

### `revoke-flow-entitlement`

次のコード例は、`revoke-flow-entitlement` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

権限を取り消すには

次の `revoke-flow-entitlement` の例では、指定されたフローの権限を取り消します。

```
aws mediaconnect revoke-flow-entitlement \
    --flow-arn arn:aws:mediaconnect:us-east-1:111122223333:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:BaseballGame \
    --entitlement-arn arn:aws:mediaconnect:us-west-2:111122223333:entitlement:1-11aa22bb11aa22bb-3333cccc4444:AnyCompany_Entitlement
```

出力:

```
{
    "FlowArn": "arn:aws:mediaconnect:us-east-1:111122223333:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:BaseballGame",
    "EntitlementArn": "arn:aws:mediaconnect:us-west-2:111122223333:entitlement:1-11aa22bb11aa22bb-3333cccc4444:AnyCompany_Entitlement"
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaConnect User Guide」の「Revoking an Entitlement」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RevokeFlowEntitlement」を参照してください。

### `start-flow`

次のコード例は、`start-flow` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フローを開始するには

次の start-flow の例では、指定されたフローを起動します。

```
aws mediaconnect start-flow \
    --flow-arn arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:123456789012:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:AwardsShow
```

このコマンドは何も出力しません。出力:

```
{
    "FlowArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:123456789012:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:AwardsShow",
    "Status": "STARTING"
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaConnect User Guide」の「Starting a Flow」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartFlow」を参照してください。

### stop-flow

次のコード例は、stop-flow を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フローを停止するには

次の stop-flow の例では、指定されたフローを停止します。

```
aws mediaconnect stop-flow \
    --flow-arn arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:123456789012:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:AwardsShow
```

出力:

```
{
```

```
    "Status": "STOPPING",
    "FlowArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:123456789012:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:AwardsShow"
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaConnect User Guide」の「Stopping a Flow」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopFlow」を参照してください。

### `tag-resource`

次のコード例は、`tag-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

MediaConnect リソースにタグを追加するには

次の `tag-resource` の例では、指定された MediaConnect リソースにキー名と値を持つタグを追加します。

```
aws mediaconnect tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:123456789012:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:BasketballGame
    --tags region=west
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Elemental MediaConnect API Reference」の「ListTagsForResource, TagResource, UntagResource」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### `untag-resource`

次のコード例は、`untag-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

MediaConnect リソースからタグを削除するには

次の untag-resource の例では、MediaConnect リソースから、指定されたキー名と関連付けられた値のタグを削除します。

```
aws mediaconnect untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:123456789012:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:BasketballGame \
    --tag-keys region
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Elemental MediaConnect API Reference」の「ListTagsForResource, TagResource, UntagResource」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-flow-entitlement

次のコード例は、update-flow-entitlement を使用する方法を示しています。

AWS CLI

権限を更新するには

次の update-flow-entitlement の例では、指定された権限を新しい説明とサブスクライバーで更新します。

```
aws mediaconnect update-flow-entitlement \
    --flow-arn arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:BaseballGame \
    --entitlement-arn arn:aws:mediaconnect:us-
west-2:111122223333:entitlement:1-11aa22bb11aa22bb-3333cccc4444:AnyCompany_Entitlement
 \
    --description 'For AnyCompany Affiliate' \
    --subscribers 777788889999
```

出力:

```
{
    "FlowArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:BaseballGame",
```

```
    "Entitlement": {
        "Name": "AnyCompany_Entitlement",
        "Description": "For AnyCompany Affiliate",
        "EntitlementArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
west-2:111122223333:entitlement:1-11aa22bb11aa22bb-3333cccc4444:AnyCompany_Entitlement",
        "Encryption": {
            "KeyType": "static-key",
            "Algorithm": "aes128",
            "RoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/MediaConnect-ASM",
            "SecretArn": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:111122223333:secret:mySecret1"
        },
        "Subscribers": [
            "777788889999"
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaConnect User Guide」の「Updating an Entitlement」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateFlowEntitlement」を参照してください。

### update-flow-output

次のコード例は、update-flow-output を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フローの出力を更新するには

次の update-flow-output の例では、指定されたフローの出力を更新します。

```
aws mediaconnect update-flow-output \
    --flow-arn arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:BaseballGame \
    --output-arn arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:output:2-3aBC45dEF67hiJ89-c34de5fG678h:NYC \
    --port 3331
```

出力:

```
{
    "FlowArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:BaseballGame",
    "Output": {
        "Name": "NYC",
        "Port": 3331,
        "Description": "NYC stream",
        "Transport": {
            "Protocol": "rtp-fec",
            "SmoothingLatency": 100
        },
        "OutputArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:output:2-3aBC45dEF67hiJ89-c34de5fG678h:NYC",
        "Destination": "192.0.2.12"
    }
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaConnect User Guide」の「Updating Outputs on a Flow」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateFlowOutput」を参照してください。

### update-flow-source

次のコード例は、update-flow-source を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存のフローのソースを更新するには

次の update-flow-source の例では、既存のフローのソースを更新します。

```
aws mediaconnect update-flow-source \
    --flow-arn arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:AwardsShow \
    --source-arn arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:source:3-4aBC56dEF78hiJ90-4de5fG6Hi78Jk:ShowSource \
    --description 'Friday night show' \
    --ingest-port 3344 \
    --protocol rtp-fec \
    --whitelist-cidr 10.24.34.0/23
```

出力:

```
{
    "FlowArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:AwardsShow",
    "Source": {
        "IngestIp": "34.210.136.56",
        "WhitelistCidr": "10.24.34.0/23",
        "Transport": {
            "Protocol": "rtp-fec"
        },
        "IngestPort": 3344,
        "Name": "ShowSource",
        "Description": "Friday night show",
        "SourceArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:source:3-4aBC56dEF78hiJ90-4de5fG6Hi78Jk:ShowSource"
    }
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaConnect User Guide」の「Updating the Source of a Flow」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateFlowSource」を参照してください。

## AWS CLI を使用する MediaConvertの例

次のコード例は、MediaConvert で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### cancel-job

次のコード例は、cancel-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キューにあるジョブをキャンセルするには

次の cancel-job の例では、ID 1234567891234-abc123 のジョブをキャンセルします。サービスが処理を開始したジョブはキャンセルできません。

```
aws mediaconvert cancel-job \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.region-name-1.amazonaws.com \
    --region region-name-1 \
    --id 1234567891234-abc123
```

アカウント固有のエンドポイントを取得するには、describe-endpoints を使用するか、エンドポイントを指定せずにコマンドを送信します。このサービスは、エラーとエンドポイントを返します。

詳細については、「AWS Elemental MediaConvert ユーザーガイド」の「AWS Elemental MediaConvert ジョブの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelJob」を参照してください。

### create-job-template

次のコード例は、create-job-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ジョブテンプレートを作成するには

次の create-job-template の例では、システムにあるファイル job-template.json に指定されているトランスコーディング設定を使用してジョブテンプレートを作成します。

```
aws mediaconvert create-job-template \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.region-name-1.amazonaws.com \
```

```
    --region region-name-1 \
    --name JobTemplate1 \
    --cli-input-json file://~/job-template.json
```

get-job-template を使用してジョブテンプレートの JSON ファイルを作成し、ファイルを変更した場合、JobTemplate オブジェクトを削除しますが、設定の子オブジェクトはその中に保持します。また、LastUpdated、Arn、Type、および CreatedAt のキーと値のペアも必ず削除してください。カテゴリ、説明、名前、およびキューは、JSON ファイルまたはコマンドラインで指定できます。

アカウント固有のエンドポイントを取得するには、describe-endpoints を使用するか、エンドポイントを指定せずにコマンドを送信します。このサービスは、エラーとエンドポイントを返します。

リクエストが正常に処理されると、サービスは作成したジョブテンプレートの JSON 仕様を返します。

詳細については、「AWS Elemental MediaConvert User Guide」の「Working with AWS Elemental MediaConvert Job Templates」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateJobTemplate」を参照してください。

### create-job

次のコード例は、create-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ジョブを作成するには

次の create-job の例では、コマンドの送信元となるシステム上のファイル job.json に指定されている設定を使用してトランスコーディングジョブを作成します。この JSON ジョブ仕様では、各設定を個別に指定したり、ジョブテンプレートを参照したり、出力プリセットを参照したりできます。

```
aws mediaconvert create-job \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.region-name-1.amazonaws.com \
    --region region-name-1 \
    --cli-input-json file://~/job.json
```

AWS Elemental MediaConvert コンソールを使用して JSON ジョブ仕様を生成できます。これを行うには、ジョブ設定を選択し、[ジョブ] セクションの下部にある [ジョブの JSON を表示] を選択します。

アカウント固有のエンドポイントを取得するには、describe-endpoints を使用するか、エンドポイントを指定せずにコマンドを送信します。このサービスは、エラーとエンドポイントを返します。

リクエストが正常に処理されると、サービスはリクエストとともに送信した JSON ジョブ仕様を返します。

詳細については、「AWS Elemental MediaConvert ユーザーガイド」の「AWS Elemental MediaConvert ジョブの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI Command Reference」の「CreateJob」を参照してください。

### create-preset

次のコード例は、create-preset を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタム出力プリセットを作成するには

次の create-preset の例では、ファイル preset.json で指定された出力設定に基づいてカスタム出力プリセットを作成します。カテゴリ、説明、および名前は、JSON ファイルまたはコマンドラインで指定できます。

```
aws mediaconvert create-preset \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.region-name-1.amazonaws.com
    --region region-name-1 \
    --cli-input-json file://~/preset.json
```

get-preset を使用してプリセット JSON ファイルを作成し、出力ファイルを変更する場合は、LastUpdated、Arn、Type および CreatedAt のキーと値のペアを必ず削除してください。

アカウント固有のエンドポイントを取得するには、describe-endpoints を使用するか、エンドポイントを指定せずにコマンドを送信します。このサービスは、エラーとエンドポイントを返します。

詳細については、「AWS Elemental MediaConvert User Guide」の「Working with AWS Elemental MediaConvert Output Presets」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreatePreset」を参照してください。

### create-queue

次のコード例は、create-queue を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムキューを作成するには

次の create-queue の例では、カスタムトランスコーディングキューを作成します。

```
aws mediaconvert create-queue \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.region-name-1.amazonaws.com \
    --region region-name-1 \
    --name Queue1 \
    --description "Keep this queue empty unless job is urgent."
```

アカウント固有のエンドポイントを取得するには、describe-endpoints を使用するか、エンドポイントを指定せずにコマンドを送信します。このサービスは、エラーとエンドポイントを返します。

出力:

```
{
    "Queue": {
        "Status": "ACTIVE",
        "Name": "Queue1",
        "LastUpdated": 1518034928,
        "Arn": "arn:aws:mediaconvert:region-name-1:012345678998:queues/Queue1",
        "Type": "CUSTOM",
        "CreatedAt": 1518034928,
        "Description": "Keep this queue empty unless job is urgent."
    }
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaConvert User Guide」の「Working with AWS Elemental MediaConvert Queues」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateQueue」を参照してください。

### delete-job-template

次のコード例は、delete-job-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ジョブテンプレートを削除するには

次の delete-job-template の例では、指定されたカスタムジョブテンプレートを削除します。

```
aws mediaconvert delete-job-template \
    --name "DASH Streaming" \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com
```

このコマンドは何も出力しません。aws mediaconvert list-job-templates を実行して、テンプレートが削除されたことを確認します。

詳細については、「AWS Elemental MediaConvert User Guide」の「Working with AWS Elemental MediaConvert Job Templates」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteJobTemplate」を参照してください。

### delete-preset

次のコード例は、delete-preset を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムオンデマンドキューを削除するには

次の delete-preset の例では、指定されたカスタムプリセットを削除します。

```
aws mediaconvert delete-preset \
    --name SimpleMP4 \
    --endpoint-url  https://abcd1234.mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com
```

このコマンドは何も出力しません。aws mediaconvert list-presets を実行して、プリセットが削除されたことを確認します。

詳細については、「AWS Elemental MediaConvert User Guide」の「Working with AWS Elemental MediaConvert Output Presets」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePreset」を参照してください。

### delete-queue

次のコード例は、delete-queue を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムオンデマンドキューを削除するには

次の delete-queue の例では、指定されたカスタムオンデマンドキューを削除します。

デフォルトのキューを削除することはできません。有効な料金プランがある、または未処理のジョブを含む予約済みのキューを削除することはできません。

```
aws mediaconvert delete-queue \
    --name Customer1 \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com
```

このコマンドは何も出力しません。aws mediaconvert list-queues を実行して、キューが削除されたことを確認します。

詳細については、「AWS Elemental MediaConvert User Guide」の「Working with AWS Elemental MediaConvert Queues」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteQueue」を参照してください。

### describe-endpoints

次のコード例は、describe-endpoints を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウント固有のエンドポイントを取得するには

次の describe-endpoints の例では、他のリクエストをサービスに送信する必要があるエンドポイントを取得します。

```
aws mediaconvert describe-endpoints
```

出力:

```
{
    "Endpoints": [
        {
            "Url": "https://abcd1234.mediaconvert.region-name-1.amazonaws.com"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaConvert API Reference」の「Getting Started with MediaConvert Using the API」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEndpoints」を参照してください。

### get-job-template

次のコード例は、get-job-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ジョブテンプレートの詳細を取得するには

次の get-job-template の例では、指定されたカスタムジョブテンプレートの JSON 定義を表示します。

```
aws mediaconvert get-job-template \
    --name "DASH Streaming" \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.us-east-1.amazonaws.com
```

出力:

```
{
```

```
    "JobTemplate": {
        "StatusUpdateInterval": "SECONDS_60",
        "LastUpdated": 1568652998,
        "Description": "Create a DASH streaming ABR stack",
        "CreatedAt": 1568652998,
        "Priority": 0,
        "Name": "DASH Streaming",
        "Settings": {
            ...<truncatedforbrevity>...
        },
        "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:123456789012:jobTemplates/DASH
 Streaming",
        "Type": "CUSTOM"
    }
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaConvert User Guide」の「Working with AWS Elemental MediaConvert Job Templates」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetJobTemplate」を参照してください。

### get-job

次のコード例は、get-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

特定のジョブの詳細を取得するには

次の例は、ID 1234567890987-1ab2c3 のジョブの情報をリクエストしていますが、エラーで終了します。

```
aws mediaconvert get-job \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.region-name-1.amazonaws.com \
    --region region-name-1 \
    --id 1234567890987-1ab2c3
```

アカウント固有のエンドポイントを取得するには、describe-endpoints を使用するか、エンドポイントを指定せずにコマンドを送信します。このサービスは、エラーとエンドポイントを返します。

リクエストが正常に処理されると、サービスは次のようなジョブ設定、返されたエラー、その他のジョブデータなどのジョブ情報を含む JSON ファイルを返します。

```
{
    "Job": {
        "Status": "ERROR",
        "Queue": "arn:aws:mediaconvert:region-name-1:012345678998:queues/Queue1",
        "Settings": {
            ...<truncated for brevity>...
        },
        "ErrorMessage": "Unable to open input file [s3://my-input-bucket/file-
name.mp4]: [Failed probe/open: [Failed to read data: AssumeRole failed]]",
        "ErrorCode": 1434,
        "Role": "arn:aws:iam::012345678998:role/MediaConvertServiceRole",
        "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-
west-1:012345678998:jobs/1234567890987-1ab2c3",
        "UserMetadata": {},
        "Timing": {
            "FinishTime": 1517442131,
            "SubmitTime": 1517442103,
            "StartTime": 1517442104
        },
        "Id": "1234567890987-1ab2c3",
        "CreatedAt": 1517442103
    }
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaConvert ユーザーガイド」の「AWS Elemental MediaConvert ジョブの使用」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンス の「GetJob」を参照してください。

### get-preset

次のコード例は、get-preset を使用する方法を示しています。

AWS CLI

特定のプリセットの詳細を取得するには

次の get-preset の例では、指定されたカスタムプリセットの JSON 定義をリクエストします。

```
aws mediaconvert get-preset \
    --name SimpleMP4 \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com
```

出力:

```
{
    "Preset": {
        "Description": "Creates basic MP4 file. No filtering or preproccessing.",
        "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:123456789012:presets/SimpleMP4",
        "LastUpdated": 1568843141,
        "Name": "SimpleMP4",
        "Settings": {
            "ContainerSettings": {
                "Mp4Settings": {
                    "FreeSpaceBox": "EXCLUDE",
                    "CslgAtom": "INCLUDE",
                    "MoovPlacement": "PROGRESSIVE_DOWNLOAD"
                },
                "Container": "MP4"
            },
            "AudioDescriptions": [
                {
                    "LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT",
                    "AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT",
                    "CodecSettings": {
                        "AacSettings": {
                            "RawFormat": "NONE",
                            "CodecProfile": "LC",
                            "AudioDescriptionBroadcasterMix": "NORMAL",
                            "SampleRate": 48000,
                            "Bitrate": 96000,
                            "RateControlMode": "CBR",
                            "Specification": "MPEG4",
                            "CodingMode": "CODING_MODE_2_0"
                        },
                        "Codec": "AAC"
                    }
                }
            ],
            "VideoDescription": {
                "RespondToAfd": "NONE",
                "TimecodeInsertion": "DISABLED",
```

```
                "Sharpness": 50,
                "ColorMetadata": "INSERT",
                "CodecSettings": {
                    "H264Settings": {
                        "FramerateControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
                        "SpatialAdaptiveQuantization": "ENABLED",
                        "Softness": 0,
                        "Telecine": "NONE",
                        "CodecLevel": "AUTO",
                        "QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS",
                        "UnregisteredSeiTimecode": "DISABLED",
                        "Slices": 1,
                        "Syntax": "DEFAULT",
                        "GopClosedCadence": 1,
                        "AdaptiveQuantization": "HIGH",
                        "EntropyEncoding": "CABAC",
                        "InterlaceMode": "PROGRESSIVE",
                        "ParControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
                        "NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 2,
                        "GopSizeUnits": "FRAMES",
                        "RepeatPps": "DISABLED",
                        "CodecProfile": "MAIN",
                        "FieldEncoding": "PAFF",
                        "GopSize": 90.0,
                        "SlowPal": "DISABLED",
                        "SceneChangeDetect": "ENABLED",
                        "GopBReference": "DISABLED",
                        "RateControlMode": "CBR",
                        "FramerateConversionAlgorithm": "DUPLICATE_DROP",
                        "FlickerAdaptiveQuantization": "DISABLED",
                        "DynamicSubGop": "STATIC",
                        "MinIInterval": 0,
                        "TemporalAdaptiveQuantization": "ENABLED",
                        "Bitrate": 400000,
                        "NumberReferenceFrames": 3
                    },
                    "Codec": "H_264"
                },
                "AfdSignaling": "NONE",
                "AntiAlias": "ENABLED",
                "ScalingBehavior": "DEFAULT",
                "DropFrameTimecode": "ENABLED"
            }
        },
```

```
        "Type": "CUSTOM",
        "CreatedAt": 1568841521
    }
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaConvert User Guide」の「Working with AWS Elemental MediaConvert Output Presets」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPreset」を参照してください。

### get-queue

次のコード例は、get-queue を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キューの詳細を取得するには

次の get-queue の例では、指定されたカスタムキューの詳細を取得します。

```
aws mediaconvert get-queue \
    --name Customer1 \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com
```

出力:

```
{
    "Queue": {
        "LastUpdated": 1526428502,
        "Type": "CUSTOM",
        "SubmittedJobsCount": 0,
        "Status": "ACTIVE",
        "PricingPlan": "ON_DEMAND",
        "CreatedAt": 1526428502,
        "ProgressingJobsCount": 0,
        "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:123456789012:queues/Customer1",
        "Name": "Customer1"
    }
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaConvert User Guide」の「Working with AWS Elemental MediaConvert Queues」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetQueue」を参照してください。

### list-job-templates

次のコード例は、list-job-templates を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: カスタムジョブテンプレートを一覧表示するには

次の list-job-templates の例では、現在のリージョンのすべてのカスタムジョブテンプレートを一覧表示します。システムジョブテンプレートを一覧表示するには、次の例を参照してください。

```
aws mediaconvert list-job-templates \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com
```

出力:

```
{
    "JobTemplates": [
        {
            "Description": "Create a DASH streaming ABR stack",
            "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:123456789012:jobTemplates/DASH
 Streaming",
            "Name": "DASH Streaming",
            "LastUpdated": 1568653007,
            "Priority": 0,
            "Settings": {
                ...<truncatedforbrevity>...
            },
            "Type": "CUSTOM",
            "StatusUpdateInterval": "SECONDS_60",
            "CreatedAt": 1568653007
        },
        {
            "Description": "Create a high-res file",
            "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:123456789012:jobTemplates/File",
            "Name": "File",
```

```
            "LastUpdated": 1568653007,
            "Priority": 0,
            "Settings": {
                ...<truncatedforbrevity>...
            },
            "Type": "CUSTOM",
            "StatusUpdateInterval": "SECONDS_60",
            "CreatedAt": 1568653023
        }
    ]
}
```

例 2: MediaConvert システムジョブテンプレートを一覧表示するには

次の `list-job-templates` の例では、すべてのシステムジョブテンプレートを一覧表示します。

```
aws mediaconvert list-job-templates \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.us-east-1.amazonaws.com \
    --list-by SYSTEM
```

出力:

```
{
    "JobTemplates": [
        {
            "CreatedAt": 1568321779,
            "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-east-1:123456789012:jobTemplates/System-
Generic_Mp4_Hev1_Avc_Aac_Sdr_Qvbr",
            "Name": "System-Generic_Mp4_Hev1_Avc_Aac_Sdr_Qvbr",
            "Description": "GENERIC, MP4, AVC + HEV1(HEVC,SDR), AAC, SDR, QVBR",
            "Category": "GENERIC",
            "Settings": {
                "AdAvailOffset": 0,
                "OutputGroups": [
                    {
                        "Outputs": [
                            {
                                "Extension": "mp4",
                                "Preset": "System-
Generic_Hd_Mp4_Avc_Aac_16x9_Sdr_1280x720p_30Hz_5Mbps_Qvbr_Vq9",
                                "NameModifier":
 "_Generic_Hd_Mp4_Avc_Aac_16x9_Sdr_1280x720p_30Hz_5000Kbps_Qvbr_Vq9"
```

```
                            },
                            {
                                "Extension": "mp4",
                                "Preset": "System-
Generic_Hd_Mp4_Avc_Aac_16x9_Sdr_1920x1080p_30Hz_10Mbps_Qvbr_Vq9",
                                "NameModifier":
 "_Generic_Hd_Mp4_Avc_Aac_16x9_Sdr_1920x1080p_30Hz_10000Kbps_Qvbr_Vq9"
                            },
                            {
                                "Extension": "mp4",
                                "Preset": "System-
Generic_Sd_Mp4_Avc_Aac_16x9_Sdr_640x360p_30Hz_0.8Mbps_Qvbr_Vq7",
                                "NameModifier":
 "_Generic_Sd_Mp4_Avc_Aac_16x9_Sdr_640x360p_30Hz_800Kbps_Qvbr_Vq7"
                            },
                            {
                                "Extension": "mp4",
                                "Preset": "System-
Generic_Hd_Mp4_Hev1_Aac_16x9_Sdr_1280x720p_30Hz_4Mbps_Qvbr_Vq9",
                                "NameModifier":
 "_Generic_Hd_Mp4_Hev1_Aac_16x9_Sdr_1280x720p_30Hz_4000Kbps_Qvbr_Vq9"
                            },
                            {
                                "Extension": "mp4",
                                "Preset": "System-
Generic_Hd_Mp4_Hev1_Aac_16x9_Sdr_1920x1080p_30Hz_8Mbps_Qvbr_Vq9",
                                "NameModifier":
 "_Generic_Hd_Mp4_Hev1_Aac_16x9_Sdr_1920x1080p_30Hz_8000Kbps_Qvbr_Vq9"
                            },
                            {
                                "Extension": "mp4",
                                "Preset": "System-
Generic_Uhd_Mp4_Hev1_Aac_16x9_Sdr_3840x2160p_30Hz_12Mbps_Qvbr_Vq9",
                                "NameModifier":
 "_Generic_Uhd_Mp4_Hev1_Aac_16x9_Sdr_3840x2160p_30Hz_12000Kbps_Qvbr_Vq9"
                            }
                        ],
                        "OutputGroupSettings": {
                            "FileGroupSettings": {

                            },
                            "Type": "FILE_GROUP_SETTINGS"
                        },
                        "Name": "File Group"
```

```
                    }
                ]
            },
            "Type": "SYSTEM",
            "LastUpdated": 1568321779
        },
        ...<truncatedforbrevity>...
    ]
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaConvert User Guide」の「Working with AWS Elemental MediaConvert Job Templates」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListJobTemplates」を参照してください。

### `list-jobs`

次のコード例は、`list-jobs` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リージョン内のすべてのジョブの詳細を取得するには

次の例は、指定されたリージョンのすべてのジョブの情報をリクエストします。

```
aws mediaconvert list-jobs \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.region-name-1.amazonaws.com \
    --region region-name-1
```

アカウント固有のエンドポイントを取得するには、`describe-endpoints` を使用するか、エンドポイントを指定せずにコマンドを送信します。このサービスは、エラーとエンドポイントを返します。

詳細については、「AWS Elemental MediaConvert ユーザーガイド」の「AWS Elemental MediaConvert ジョブの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListJobs」を参照してください。

## list-presets

次のコード例は、list-presets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: カスタム出力プリセットを一覧表示するには

次の list-presets の例では、カスタム出力プリセットを一覧表示します。システムプリセットを一覧表示するには、次の例を参照してください。

```
aws mediaconvert list-presets \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com
```

出力:

```
{
    "Presets": [
        {
            "Name": "SimpleMP4",
            "CreatedAt": 1568841521,
            "Settings": {
                ......
            },
            "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-east-1:003235472598:presets/SimpleMP4",
            "Type": "CUSTOM",
            "LastUpdated": 1568843141,
            "Description": "Creates basic MP4 file. No filtering or preproccessing."
        },
        {
            "Name": "SimpleTS",
            "CreatedAt": 1568843113,
            "Settings": {
                ... truncated for brevity ...
            },
            "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-east-1:003235472598:presets/SimpleTS",
            "Type": "CUSTOM",
            "LastUpdated": 1568843113,
            "Description": "Create a basic transport stream."
        }
    ]
}
```

例 2: システム出力プリセットを一覧表示するには

次の list-presets の例では、使用可能な MediaConvert システムプリセットを一覧表示します。カスタムプリセットを一覧表示するには、前の例を参照してください。

```
aws mediaconvert list-presets \
    --list-by SYSTEM \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com
```

出力:

```
{
    "Presets": [
        {
            "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:123456789012:presets/System-
Avc_16x9_1080p_29_97fps_8500kbps",
            "Name": "System-Avc_16x9_1080p_29_97fps_8500kbps",
            "CreatedAt": 1568321789,
            "Description": "Wifi, 1920x1080, 16:9, 29.97fps, 8500kbps",
            "LastUpdated": 1568321789,
            "Type": "SYSTEM",
            "Category": "HLS",
            "Settings": {
            ...<output settings removed for brevity>...
            }
        },

        ...<list of presets shortened for brevity>...

        {
            "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-east-1:123456789012:presets/System-
Xdcam_HD_1080i_29_97fps_35mpbs",
            "Name": "System-Xdcam_HD_1080i_29_97fps_35mpbs",
            "CreatedAt": 1568321790,
            "Description": "XDCAM MPEG HD, 1920x1080i, 29.97fps, 35mbps",
            "LastUpdated": 1568321790,
            "Type": "SYSTEM",
            "Category": "MXF",
            "Settings": {
            ...<output settings removed for brevity>...
            }
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaConvert User Guide」の「Working with AWS Elemental MediaConvert Output Presets」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPresets」を参照してください。

### `list-queues`

次のコード例は、`list-queues` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キューを一覧表示するには

次の `list-queues` の例では、すべての MediaConvert キューを一覧表示します。

```
aws mediaconvert list-queues \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com
```

出力:

```
{
    "Queues": [
        {
            "PricingPlan": "ON_DEMAND",
            "Type": "SYSTEM",
            "Status": "ACTIVE",
            "CreatedAt": 1503451595,
            "Name": "Default",
            "SubmittedJobsCount": 0,
            "ProgressingJobsCount": 0,
            "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:123456789012:queues/Default",
            "LastUpdated": 1534549158
        },
        {
            "PricingPlan": "ON_DEMAND",
            "Type": "CUSTOM",
            "Status": "ACTIVE",
            "CreatedAt": 1537460025,
```

```
            "Name": "Customer1",
            "SubmittedJobsCount": 0,
            "Description": "Jobs we run for our cusotmer.",
            "ProgressingJobsCount": 0,
            "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:123456789012:queues/Customer1",
            "LastUpdated": 1537460025
        },
        {
            "ProgressingJobsCount": 0,
            "Status": "ACTIVE",
            "Name": "transcode-library",
            "SubmittedJobsCount": 0,
            "LastUpdated": 1564066204,
            "ReservationPlan": {
                "Status": "ACTIVE",
                "ReservedSlots": 1,
                "PurchasedAt": 1564066203,
                "Commitment": "ONE_YEAR",
                "ExpiresAt": 1595688603,
                "RenewalType": "EXPIRE"
            },
            "PricingPlan": "RESERVED",
            "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:123456789012:queues/transcode-
library",
            "Type": "CUSTOM",
            "CreatedAt": 1564066204
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaConvert User Guide」の「Working with AWS Elemental MediaConvert Queues」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListQueues」を参照してください。

### `list-tags-for-resource`

次のコード例は、`list-tags-for-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

MediaConvert キュー、ジョブテンプレート、または出力プリセットのタグを一覧表示するには

次の list-tags-for-resource の例では、指定された出力プリセットのタグを一覧表示します。

```
aws mediaconvert list-tags-for-resource \
    --arn arn:aws:mediaconvert:us-west-2:123456789012:presets/SimpleMP4 \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com
```

出力:

```
{
    "ResourceTags": {
        "Tags": {
            "customer": "zippyVideo"
        },
        "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:123456789012:presets/SimpleMP4"
    }
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaConvert User Guide」の「Tagging AWS Elemental MediaConvert Queues, Job Templates, and Output Presets」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### update-job-template

次のコード例は、update-job-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ジョブテンプレートを変更するには

次の update-job-template の例では、指定されたカスタムジョブテンプレートの JSON 定義を、指定されたファイルの JSON 定義に置き換えます。

aws mediaconvert update-job-template --name File1 --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com --cli-input-json file://~/job-template-update.json

job-template-update.json の内容:

```
{
```

```
    "Description": "A simple job template that generates a single file output.",
    "Queue": "arn:aws:mediaconvert:us-east-1:012345678998:queues/Default",
    "Name": "SimpleFile",
    "Settings": {
      "OutputGroups": [
        {
          "Name": "File Group",
          "Outputs": [
            {
              "ContainerSettings": {
                "Container": "MP4",
                "Mp4Settings": {
                  "CslgAtom": "INCLUDE",
                  "FreeSpaceBox": "EXCLUDE",
                  "MoovPlacement": "PROGRESSIVE_DOWNLOAD"
                }
              },
              "VideoDescription": {
                "ScalingBehavior": "DEFAULT",
                "TimecodeInsertion": "DISABLED",
                "AntiAlias": "ENABLED",
                "Sharpness": 50,
                "CodecSettings": {
                  "Codec": "H_264",
                  "H264Settings": {
                    "InterlaceMode": "PROGRESSIVE",
                    "NumberReferenceFrames": 3,
                    "Syntax": "DEFAULT",
                    "Softness": 0,
                    "GopClosedCadence": 1,
                    "GopSize": 90,
                    "Slices": 1,
                    "GopBReference": "DISABLED",
                    "SlowPal": "DISABLED",
                    "SpatialAdaptiveQuantization": "ENABLED",
                    "TemporalAdaptiveQuantization": "ENABLED",
                    "FlickerAdaptiveQuantization": "DISABLED",
                    "EntropyEncoding": "CABAC",
                    "Bitrate": 400000,
                    "FramerateControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
                    "RateControlMode": "CBR",
                    "CodecProfile": "MAIN",
                    "Telecine": "NONE",
                    "MinIInterval": 0,
```

```
                "AdaptiveQuantization": "HIGH",
                "CodecLevel": "AUTO",
                "FieldEncoding": "PAFF",
                "SceneChangeDetect": "ENABLED",
                "QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS",
                "FramerateConversionAlgorithm": "DUPLICATE_DROP",
                "UnregisteredSeiTimecode": "DISABLED",
                "GopSizeUnits": "FRAMES",
                "ParControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
                "NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 2,
                "RepeatPps": "DISABLED",
                "DynamicSubGop": "STATIC"
              }
            },
            "AfdSignaling": "NONE",
            "DropFrameTimecode": "ENABLED",
            "RespondToAfd": "NONE",
            "ColorMetadata": "INSERT"
          },
          "AudioDescriptions": [
            {
              "AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT",
              "CodecSettings": {
                "Codec": "AAC",
                "AacSettings": {
                  "AudioDescriptionBroadcasterMix": "NORMAL",
                  "Bitrate": 96000,
                  "RateControlMode": "CBR",
                  "CodecProfile": "LC",
                  "CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
                  "RawFormat": "NONE",
                  "SampleRate": 48000,
                  "Specification": "MPEG4"
                }
              },
              "LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT"
            }
          ]
        }
      ],
      "OutputGroupSettings": {
        "Type": "FILE_GROUP_SETTINGS",
        "FileGroupSettings": {}
      }
```

```
        }
      ],
      "AdAvailOffset": 0
    },
    "StatusUpdateInterval": "SECONDS_60",
    "Priority": 0
}
```

リクエストでエラーが発生した場合でも、システムはリクエストで送信した JSON ペイロードを返します。したがって、返される JSON は必ずしもジョブテンプレートの新しい定義ではありません。

JSON ペイロードが長くなる可能性があるため、上にスクロールしてエラーメッセージを表示しなければならない場合があります。

詳細については、「AWS Elemental MediaConvert User Guide」の「Working with AWS Elemental MediaConvert Job Templates」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateJobTemplate」を参照してください。

### update-preset

次のコード例は、update-preset を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プリセットを変更するには

次の update-preset の例では、指定されたプリセットの説明を置き換えます。

```
aws mediaconvert update-preset \
--name Customer1 \
--description "New description text."
--endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com
```

このコマンドは何も出力しません。出力:

```
{
    "Preset": {
        "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-east-1:003235472598:presets/SimpleMP4",
        "Settings": {
```

```
        ...<output settings removed for brevity>...
        },
        "Type": "CUSTOM",
        "LastUpdated": 1568938411,
        "Description": "New description text.",
        "Name": "SimpleMP4",
        "CreatedAt": 1568938240
    }
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaConvert User Guide」の「Working with AWS Elemental MediaConvert Output Presets」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdatePreset」を参照してください。

### update-queue

次のコード例は、update-queue を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キューを変更するには

次の update-queue の例では、ステータスを PAUSED に変更することで、指定されたキューを一時停止します。

```
aws mediaconvert update-queue \
--name Customer1 \
--status PAUSED
--endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com
```

出力:

```
{
    "Queue": {
        "LastUpdated": 1568839845,
        "Status": "PAUSED",
        "ProgressingJobsCount": 0,
        "CreatedAt": 1526428516,
        "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-west-1:123456789012:queues/Customer1",
        "Name": "Customer1",
        "SubmittedJobsCount": 0,
```

```
        "PricingPlan": "ON_DEMAND",
        "Type": "CUSTOM"
    }
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaConvert User Guide」の「Working with AWS Elemental MediaConvert Queues」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateQueue」を参照してください。

## AWS CLI を使用した MediaLive の例

次のコード例は、MediaLive で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `create-channel`

次のコード例は、`create-channel` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

チャネルを作成するには

次の `create-channel` の例では、指定したいパラメータを含む JSON ファイルを渡すことでチャネルを作成します。

この例のチャネルは、ビデオ、オーディオ、埋め込みキャプションを含むソースに接続する HLS PULL 入力を取り込みます。チャネルは、Akamai サーバーを送信先として 1 つの HLS 出力グ

ループを作成します。出力グループには、H.265 ビデオと AAC オーディオ用の出力と、Web-VTT キャプション用の出力の 2 つの出力があります (英語のみ)。

このサンプルチャネルの JSON には、HLS PULL 入力を使用し、Akamai を送信先とする HLS 出力グループを生成するチャネルに必要な最小パラメータが含まれています。JSON には、次の主要なセクションが含まれています。

InputAttachments。オーディオのソースを 1 つ、キャプションのソースを 1 つ指定します。ビデオセレクタは指定しません。つまり、MediaLive はソースで見つけた最初のビデオを抽出します。Destinations には、このチャネル内の単一の出力グループの 2 つの IP アドレス (URL) が含まれます。これらのアドレスにはパスワードが必要です。EncoderSettings にはサブセクションが含まれています。AudioDescriptions は、チャネルに InputAttachments のソースを使用する 1 つのオーディオ出力アセットが含まれ、AAC 形式でオーディオを生成することを指定します。CaptionDescriptions は、チャネルに InputAttachments のソースを使用する 1 つのキャプション出力アセットが含まれ、Web-VTT 形式でキャプションを生成することを指定します。VideoDescriptions は、指定した解像度の 1 つのビデオ出力アセットが、チャネルに含まれていることを指定します。OutputGroups は、出力グループを指定します。この例では、Akamai という名前の 1 つのグループがあります。接続は HLS PUT を使用して行われます。出力グループには 2 つの出力が含まれます。1 つの出力は、ビデオアセット (Video_high という名前) とオーディオアセット (Audio_EN という名前) 用です。1 つの出力は、キャプションアセット (WebVTT_EN という名前) 用です。

この例では、一部のパラメータに値が含まれないか、ネストされた空のパラメータが含まれています。例えば、Video_and_audio 出力の OutputSettings には、空のパラメータ M3u8Settings で終わるいくつかのネストされたパラメータが含まれています。このパラメータを含める必要がありますが、1 つ、複数、またはすべての子を省略できます。つまり、子はデフォルト値を使用するか null になります。

このサンプルチャネルに適用されるが、このファイルで指定されていないすべてのパラメータは、デフォルト値を使用するか、null に設定されるか、MediaLive によって生成された一意の値を取得します。

```
aws medialive create-channel \
    --cli-input-json file://channel-in-hls-out-hls-akamai.json
```

channel-in-hls-out-hls-akamai.json の内容:

```
{
    "Name": "News_West",
```

```
    "RoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/MediaLiveAccessRole",
    "InputAttachments": [
        {
            "InputAttachmentName": "local_news",
            "InputId": "1234567",
            "InputSettings": {
                "AudioSelectors": [
                    {
                        "Name": "English-Audio",
                        "SelectorSettings": {
                            "AudioLanguageSelection": {
                                "LanguageCode": "EN"
                            }
                        }
                    }
                ],
                "CaptionSelectors": [
                    {
                        "LanguageCode": "ENE",
                        "Name": "English_embedded"
                    }
                ]
            }
        }
    ],
    "Destinations": [
        {
            "Id": "akamai-server-west",
            "Settings": [
                {
                    "PasswordParam": "/medialive/examplecorp1",
                    "Url": "http://203.0.113.55/news/news_west",
                    "Username": "examplecorp"
                },
                {
                    "PasswordParam": "/medialive/examplecorp2",
                    "Url": "http://203.0.113.82/news/news_west",
                    "Username": "examplecorp"
                }
            ]
        }
    ],
    "EncoderSettings": {
        "AudioDescriptions": [
```

```
            {
                "AudioSelectorName": "English-Audio",
                "CodecSettings": {
                    "AacSettings": {}
                },
                "Name": "Audio_EN"
            }
        ],
        "CaptionDescriptions": [
            {
                "CaptionSelectorName": "English_embedded",
                "DestinationSettings": {
                    "WebvttDestinationSettings": {}
                },
                "Name": "WebVTT_EN"
            }
        ],
        "VideoDescriptions": [
            {
                "Height": 720,
                "Name": "Video_high",
                "Width": 1280
            }
        ],
        "OutputGroups": [
            {
                "Name": "Akamai",
                "OutputGroupSettings": {
                    "HlsGroupSettings": {
                        "Destination": {
                            "DestinationRefId": "akamai-server-west"
                        },
                        "HlsCdnSettings": {
                            "HlsBasicPutSettings": {}
                        }
                    }
                },
                "Outputs": [
                    {
                        "AudioDescriptionNames": [
                            "Audio_EN"
                        ],
                        "OutputName": "Video_and_audio",
                        "OutputSettings": {
```

```
                            "HlsOutputSettings": {
                                "HlsSettings": {
                                    "StandardHlsSettings": {
                                        "M3u8Settings": {}
                                    }
                                },
                                "NameModifier": "_1"
                            }
                        },
                        "VideoDescriptionName": "Video_high"
                    },
                    {
                        "CaptionDescriptionNames": [
                            "WebVTT_EN"
                        ],
                        "OutputName": "Captions-WebVTT",
                        "OutputSettings": {
                            "HlsOutputSettings": {
                                "HlsSettings": {
                                    "StandardHlsSettings": {
                                        "M3u8Settings": {}
                                    }
                                },
                                "NameModifier": "_2"
                            }
                        }
                    }
                ]
            }
        ],
        "TimecodeConfig": {
            "Source": "EMBEDDED"
        }
    }
}
```

出力:

出力は、JSON ファイルの内容と次の値を反復して返します。すべてのパラメータはアルファベット順に並べられます。

チャネルの ARN。ARN の最後の部分は一意のチャネル ID です。EgressEndpoints は PUSH 入力にのみ使用されるため、このサンプルチャネルでは空白です。適用すると、コンテンツが

プッシュされる MediaLive のアドレスが表示されます。OutputGroups、Outputs。これらは、含めなかったけれどもこのチャネルに関連するものなど、出力グループと出力のすべてのパラメータを表示します。パラメータは空であるか (おそらく、このチャネル設定でパラメータまたは機能が無効化されていることを示す)、適用されるデフォルト値を示す場合があります。LogLevel はデフォルト (DISABLED) に設定されます。Tags はデフォルト (null) に設定されます。PipelinesRunningCount および State はチャネルの現在のステータスを表示します。

詳細については、「AWS Elemental MediaLive User Guide」の「Creating a Channel from Scratch」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateChannel」を参照してください。

### create-input

次のコード例は、create-input を使用する方法を示しています。

AWS CLI

入力を作成するには

次の create-input の例では、このタイプの入力に適用されるパラメータを含む JSON ファイルで渡して HLS PULL 入力を作成します。この入力例の JSON は、取り込みの冗長性をサポートするために、入力への 2 つのソース (アドレス) を指定します。これらのアドレスにはパスワードが必要です。

```
aws medialive create-input \
    --cli-input-json file://input-hls-pull-news.json
```

input-hls-pull-news.json の内容:

```
{
    "Name": "local_news",
    "RequestId": "cli000059",
    "Sources": [
            {
                    "Url": "https://203.0.113.13/newschannel/anytownusa.m3u8",
                    "Username": "examplecorp",
                    "PasswordParam": "/medialive/examplecorp1"
            },
```

```
        {
                    "Url": "https://198.51.100.54/fillervideos/oceanwaves.mp4",
                    "Username": "examplecorp",
                    "PasswordParam": "examplecorp2"
            }
    ],
    "Type": "URL_PULL"
}
```

出力:

出力は、JSON ファイルの内容と次の値を反復して返します。すべてのパラメータはアルファベット順に並べられます。

入力の Arn。ARN の最後の部分は一意の入力 ID です。Attached Channels は、新しく作成された入力では常に空です。Destinations は、PUSH 入力でのみ使用されるためにこの例では空です。Id は、入力用で ARN の ID と同じです。MediaConnectFlows は、MediaConnect タイプの入力でのみ使用されるためにこの例では空です。SecurityGroups は、PUSH 入力でのみ使用されるためにこの例では空です。この入力の State。Tags は空です (このパラメータのデフォルト)。

詳細については、「AWS Elemental MediaLive User Guide」の「Creating an Input」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateInput」を参照してください。

## AWS CLI を使用した MediaPackage の例

次のコード例は、MediaPackage で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### create-channel

次のコード例は、create-channel を使用する方法を示しています。

AWS CLI

チャネルを作成するには

次の create-channel コマンドは、現在のアカウントに sportschannel という名前のチャネルを作成します。

```
aws mediapackage create-channel --id sportschannel
```

出力:

```
{
   "Arn": "arn:aws:mediapackage:us-
west-2:111222333:channels/6d345804ec3f46c9b454a91d4a80d0e0",
   "HlsIngest": {
        "IngestEndpoints": [
            {
                "Id": "6d345804ec3f46c9b454a91d4a80d0e0",
                "Password": "generatedwebdavpassword1",
                "Url": "https://f31c86aed53b815a.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/in/
v2/6d345804ec3f46c9b454a91d4a80d0e0/6d345804ec3f46c9b454a91d4a80d0e0/channel",
                "Username": "generatedwebdavusername1"
            },
            {
                "Id": "2daa32878af24803b24183727211b8ff",
                "Password": "generatedwebdavpassword2",
                "Url": "https://6ebbe7e04c4b0afa.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/in/
v2/6d345804ec3f46c9b454a91d4a80d0e0/2daa32878af24803b24183727211b8ff/channel",
                "Username": "generatedwebdavusername2"
            }
        ]
    },
    "Id": "sportschannel",
    "Tags": {
        "region": "west"
```

```
    }
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド」の「チャネルの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateChannel」を参照してください。

### create-origin-endpoint

次のコード例は、create-origin-endpoint を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オリジンエンドポイントを作成するには

次の create-origin-endpoint コマンドは、JSON ファイルで提供されるパッケージ設定と指定されたエンドポイント設定を使用して、cmafsports という名前のオリジンエンドポイントを作成します。

```
aws mediapackage create-origin-endpoint \
    --channel-id sportschannel \
    --id cmafsports \
    --cmaf-package file://file/path/cmafpkg.json --description "cmaf output of
 sports" \
    --id cmaf_sports \
    --manifest-name sports_channel \
    --startover-window-seconds 300 \
    --tags region=west,media=sports \
    --time-delay-seconds 10
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:mediapackage:us-
west-2:111222333:origin_endpoints/1dc6718be36f4f34bb9cd86bc50925e6",
    "ChannelId": "sportschannel",
    "CmafPackage": {
        "HlsManifests": [
            {
```

```
                "AdMarkers": "PASSTHROUGH",
                "Id": "cmaf_sports_endpoint",
                "IncludeIframeOnlyStream": true,
                "ManifestName": "index",
                "PlaylistType": "EVENT",
                "PlaylistWindowSeconds": 300,
                "ProgramDateTimeIntervalSeconds": 300,
                "Url": "https://c4af3793bf76b33c.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/out/v1/1dc6718be36f4f34bb9cd86bc50925e6/cmaf_sports_endpoint/
index.m3u8"
            }
        ],
        "SegmentDurationSeconds": 2,
        "SegmentPrefix": "sportschannel"
    },
    "Description": "cmaf output of sports",
    "Id": "cmaf_sports",
    "ManifestName": "sports_channel",
    "StartoverWindowSeconds": 300,
    "Tags": {
        "region": "west",
        "media": "sports"
    },
    "TimeDelaySeconds": 10,
    "Url": "",
    "Whitelist": []
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド」の「エンドポイントの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateOriginEndpoint」を参照してください。

### `delete-channel`

次のコード例は、`delete-channel` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

チャンネルを削除するには

次の `delete-channel` コマンドは、`test` という名前のチャネルを削除します。

```
aws mediapackage delete-channel \
    --id test
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド」の「チャネルの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteChannel」を参照してください。

### delete-origin-endpoint

次のコード例は、delete-origin-endpoint を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オリジンエンドポイントを削除するには

次の delete-origin-endpoint コマンドは、tester2 という名前のオリジンエンドポイントを削除します。

```
aws mediapackage delete-origin-endpoint \
    --id tester2
```

詳細については、「AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド」の「エンドポイントの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteOriginEndpoint」を参照してください。

### describe-channel

次のコード例は、describe-channel を使用する方法を示しています。

AWS CLI

チャンネルについて説明するには

次の describe-channel コマンドは、test という名前のチャンネルの詳細をすべて表示します。

```
aws mediapackage describe-channel \
    --id test
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:mediapackage:us-
west-2:111222333:channels/584797f1740548c389a273585dd22a63",
    "HlsIngest": {
        "IngestEndpoints": [
            {
                "Id": "584797f1740548c389a273585dd22a63",
                "Password": "webdavgeneratedpassword1",
                "Url": "https://9be9c4405c474882.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/in/
v2/584797f1740548c389a273585dd22a63/584797f1740548c389a273585dd22a63/channel",
                "Username": "webdavgeneratedusername1"
            },
            {
                "Id": "7d187c8616fd455f88aaa5a9fcf74442",
                "Password": "webdavgeneratedpassword2",
                "Url": "https://7bf454c57220328d.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/in/
v2/584797f1740548c389a273585dd22a63/7d187c8616fd455f88aaa5a9fcf74442/channel",
                "Username": "webdavgeneratedusername2"
            }
        ]
    },
    "Id": "test",
    "Tags": {}
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド」の「チャネルの詳細の表示 <https://docs.aws.amazon.com/mediapackage/latest/ug/channels-view.html>」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeChannel」を参照してください。

### describe-origin-endpoint

次のコード例は、describe-origin-endpoint を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オリジンエンドポイントについて説明するには

次の describe-origin-endpoint コマンドは、cmaf_sports という名前のオリジンエンドポイントのすべての詳細を表示します。

```
aws mediapackage describe-origin-endpoint \
    --id cmaf_sports
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:mediapackage:us-
west-2:111222333:origin_endpoints/1dc6718be36f4f34bb9cd86bc50925e6",
    "ChannelId": "sportschannel",
    "CmafPackage": {
        "HlsManifests": [
            {
                "AdMarkers": "NONE",
                "Id": "cmaf_sports_endpoint",
                "IncludeIframeOnlyStream": false,
                "PlaylistType": "EVENT",
                "PlaylistWindowSeconds": 60,
                "ProgramDateTimeIntervalSeconds": 0,
                "Url": "https://c4af3793bf76b33c.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/out/v1/1dc6718be36f4f34bb9cd86bc50925e6/cmaf_sports_endpoint/
index.m3u8"
            }
        ],
        "SegmentDurationSeconds": 2,
        "SegmentPrefix": "sportschannel"
    },
    "Id": "cmaf_sports",
    "ManifestName": "index",
    "StartoverWindowSeconds": 0,
    "Tags": {
        "region": "west",
        "media": "sports"
    },
    "TimeDelaySeconds": 0,
    "Url": "",
    "Whitelist": []
```

```
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド」の「単一のエンドポイントの表示」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeOriginEndpoint」を参照してください。

### `list-channels`

次のコード例は、`list-channels` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのチャネルを一覧表示するには

次の `list-channels` コマンドは、現在の AWS アカウントに設定されているすべてのチャネルを一覧表示します。

```
aws mediapackage list-channels
```

出力:

```
{
    "Channels": [
        {
            "Arn": "arn:aws:mediapackage:us-
west-2:111222333:channels/584797f1740548c389a273585dd22a63",
            "HlsIngest": {
                "IngestEndpoints": [
                    {
                        "Id": "584797f1740548c389a273585dd22a63",
                        "Password": "webdavgeneratedpassword1",
                        "Url": "https://9be9c4405c474882.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/in/
v2/584797f1740548c389a273585dd22a63/584797f1740548c389a273585dd22a63/channel",
                        "Username": "webdavgeneratedusername1"
                    },
                    {
                        "Id": "7d187c8616fd455f88aaa5a9fcf74442",
                        "Password": "webdavgeneratedpassword2",
```

```
                        "Url": "https://7bf454c57220328d.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/in/
v2/584797f1740548c389a273585dd22a63/7d187c8616fd455f88aaa5a9fcf74442/channel",
                        "Username": "webdavgeneratedusername2"
                    }
                ]
            },
            "Id": "test",
            "Tags": {}
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド」の「チャネルの詳細の表示」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListChannels」を参照してください。

### list-origin-endpoints

次のコード例は、list-origin-endpoints を使用する方法を示しています。

AWS CLI

チャネルのすべてのオリジンエンドポイントを一覧表示するには

次の list-origin-endpoints コマンドは、test という名前のチャネルに設定されているすべてのオリジンエンドポイントを一覧表示します。

```
aws mediapackage list-origin-endpoints \
    --channel-id test
```

出力:

```
{
    "OriginEndpoints": [
        {
            "Arn": "arn:aws:mediapackage:us-
west-2:111222333:origin_endpoints/247cff871f2845d3805129be22f2c0a2",
            "ChannelId": "test",
            "DashPackage": {
                "ManifestLayout": "FULL",
```

```
                "ManifestWindowSeconds": 60,
                "MinBufferTimeSeconds": 30,
                "MinUpdatePeriodSeconds": 15,
                "PeriodTriggers": [],
                "Profile": "NONE",
                "SegmentDurationSeconds": 2,
                "SegmentTemplateFormat": "NUMBER_WITH_TIMELINE",
                "StreamSelection": {
                    "MaxVideoBitsPerSecond": 2147483647,
                    "MinVideoBitsPerSecond": 0,
                    "StreamOrder": "ORIGINAL"
                },
                "SuggestedPresentationDelaySeconds": 25
            },
            "Id": "tester2",
            "ManifestName": "index",
            "StartoverWindowSeconds": 0,
            "Tags": {},
            "TimeDelaySeconds": 0,
            "Url": "https://8343f7014c0ea438.mediapackage.us-west-2.amazonaws.com/
out/v1/247cff871f2845d3805129be22f2c0a2/index.mpd",
            "Whitelist": []
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:mediapackage:us-
west-2:111222333:origin_endpoints/869e237f851549e9bcf10e3bc2830839",
            "ChannelId": "test",
            "HlsPackage": {
                "AdMarkers": "NONE",
                "IncludeIframeOnlyStream": false,
                "PlaylistType": "EVENT",
                "PlaylistWindowSeconds": 60,
                "ProgramDateTimeIntervalSeconds": 0,
                "SegmentDurationSeconds": 6,
                "StreamSelection": {
                    "MaxVideoBitsPerSecond": 2147483647,
                    "MinVideoBitsPerSecond": 0,
                    "StreamOrder": "ORIGINAL"
                },
                "UseAudioRenditionGroup": false
            },
            "Id": "tester",
            "ManifestName": "index",
            "StartoverWindowSeconds": 0,
```

```
            "Tags": {},
            "TimeDelaySeconds": 0,
            "Url": "https://8343f7014c0ea438.mediapackage.us-west-2.amazonaws.com/
out/v1/869e237f851549e9bcf10e3bc2830839/index.m3u8",
            "Whitelist": []
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド」の「チャネルに関連付けられたすべてのエンドポイントの表示」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListOriginEndpoints」を参照してください。

### `list-tags-for-resource`

次のコード例は、`list-tags-for-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースに割り当てられたタグを一覧表示するには

次の `list-tags-for-resource` コマンドは、指定されたリソースに割り当てられたタグを一覧表示します。

```
aws mediapackage list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:mediapackage:us-
west-2:111222333:channels/6d345804ec3f46c9b454a91d4a80d0e0
```

出力:

```
{
    "Tags": {
        "region": "west"
    }
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド」の「AWS Elemental MediaPackage リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### rotate-ingest-endpoint-credentials

次のコード例は、rotate-ingest-endpoint-credentials を使用する方法を示しています。

AWS CLI

取り込み認証情報をローテーションするには

次の rotate-ingest-endpoint-credentials コマンドは、指定された取り込みエンドポイントの WebDAV ユーザー名とパスワードを更新します。

```
aws mediapackage rotate-ingest-endpoint-credentials \
    --id test \
    --ingest-endpoint-id 584797f1740548c389a273585dd22a63
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:mediapackage:us-
west-2:111222333:channels/584797f1740548c389a273585dd22a63",
    "HlsIngest": {
        "IngestEndpoints": [
            {
                "Id": "584797f1740548c389a273585dd22a63",
                "Password": "webdavregeneratedpassword1",
                "Url": "https://9be9c4405c474882.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/in/
v2/584797f1740548c389a273585dd22a63/584797f1740548c389a273585dd22a63/channel",
                "Username": "webdavregeneratedusername1"
            },
            {
                "Id": "7d187c8616fd455f88aaa5a9fcf74442",
                "Password": "webdavgeneratedpassword2",
                "Url": "https://7bf454c57220328d.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/in/
v2/584797f1740548c389a273585dd22a63/7d187c8616fd455f88aaa5a9fcf74442/channel",
                "Username": "webdavgeneratedusername2"
            }
        ]
```

```
    },
    "Id": "test",
    "Tags": {}
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド」の「入力 URL での認証情報の更新」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RotateIngestEndpointCredentials」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースにタグを追加する

次の tag-resource コマンドは、指定されたリソースに region=west キーと値のペアを追加します。

```
aws mediapackage tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:mediapackage:us-
west-2:111222333:channels/6d345804ec3f46c9b454a91d4a80d0e0 \
    --tags region=west
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド」の「AWS Elemental MediaPackage リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次の例では、untag-resource を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

リソースからタグを削除するには

次の untag-resource コマンドは、指定されたチャネルからキー region を持つタグを削除します。

```
aws mediapackage untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:mediapackage:us-
west-2:111222333:channels/6d345804ec3f46c9b454a91d4a80d0e0 \
    --tag-keys region
```

詳細については、「AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド」の「AWS Elemental MediaPackage リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-channel

次のコード例は、update-channel を使用する方法を示しています。

AWS CLI

チャネルを更新するには

次の update-channel コマンドは、sportschannel という名前のチャンネルを更新して、24x7 sports という説明を含めます。

```
aws mediapackage update-channel \
    --id sportschannel \
    --description "24x7 sports"
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:mediapackage:us-
west-2:111222333:channels/6d345804ec3f46c9b454a91d4a80d0e0",
    "Description": "24x7 sports",
    "HlsIngest": {
        "IngestEndpoints": [
            {
                "Id": "6d345804ec3f46c9b454a91d4a80d0e0",
                "Password": "generatedwebdavpassword1",
```

```
                "Url": "https://f31c86aed53b815a.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/in/
v2/6d345804ec3f46c9b454a91d4a80d0e0/6d345804ec3f46c9b454a91d4a80d0e0/channel",
                "Username": "generatedwebdavusername1"
            },
            {
                "Id": "2daa32878af24803b24183727211b8ff",
                "Password": "generatedwebdavpassword2",
                "Url": "https://6ebbe7e04c4b0afa.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/in/
v2/6d345804ec3f46c9b454a91d4a80d0e0/2daa32878af24803b24183727211b8ff/channel",
                "Username": "generatedwebdavusername2"
            }
        ]
    },
    "Id": "sportschannel",
    "Tags": {}
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド」の「チャネルの編集」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateChannel」を参照してください。

### update-origin-endpoint

次のコード例は、update-origin-endpoint を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オリジンエンドポイントを更新するには

次の update-origin-endpoint コマンドは、cmaf_sports という名前のオリジンエンドポイントを更新します。これにより、遅延時間が 0 秒に変更されます。

```
aws mediapackage update-origin-endpoint \
    --id cmaf_sports \
    --time-delay-seconds 0
```

出力:

```
{
```

```
    "Arn": "arn:aws:mediapackage:us-
west-2:111222333:origin_endpoints/1dc6718be36f4f34bb9cd86bc50925e6",
    "ChannelId": "sportschannel",
    "CmafPackage": {
        "HlsManifests": [
            {
                "AdMarkers": "NONE",
                "Id": "cmaf_sports_endpoint",
                "IncludeIframeOnlyStream": false,
                "PlaylistType": "EVENT",
                "PlaylistWindowSeconds": 60,
                "ProgramDateTimeIntervalSeconds": 0,
                "Url": "https://c4af3793bf76b33c.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/out/v1/1dc6718be36f4f34bb9cd86bc50925e6/cmaf_sports_endpoint/
index.m3u8"
            }
        ],
        "SegmentDurationSeconds": 2,
        "SegmentPrefix": "sportschannel"
    },
    "Id": "cmaf_sports",
    "ManifestName": "index",
    "StartoverWindowSeconds": 0,
    "Tags": {
        "region": "west",
        "media": "sports"
    },
    "TimeDelaySeconds": 0,
    "Url": "",
    "Whitelist": []
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド」の「エンドポイントの編集」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateOriginEndpoint」を参照してください。

## AWS CLI を使用した MediaPackage VOD の例

次のコード例は、MediaPackage VOD で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック


- アクション


## アクション

### `create-asset`

次のコード例は、`create-asset` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アセットを作成するには

次の `create-asset` の例では、現在の AWS アカウントに `Chicken_Asset` という名前のアセットを作成します。アセットはファイル `30sec_chicken.smil` を MediaPackage に取り込みます。

```
aws mediapackage-vod create-asset \
    --id chicken_asset \
    --packaging-group-id hls_chicken_gp \
    --source-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/EMP_Vod \
    --source-arn arn:aws:s3::111122223333:video-bucket/A/30sec_chicken.smil
```

出力:

```
{
    "Arn":"arn:aws:mediapackage-vod:us-west-2:111122223333:assets/chicken_asset",
    "Id":"chicken_asset",
    "PackagingGroupId":"hls_chicken_gp",
    "SourceArn":"arn:aws:s3::111122223333:video-bucket/A/30sec_chicken.smil",
    "SourceRoleArn":"arn:aws:iam::111122223333:role/EMP_Vod",
    "EgressEndpoints":[
        {
```

```
            "PackagingConfigurationId":"New_config_1",
            "Url":"https://c75ea2668ab49d02bca7ae10ef31c59e.egress.mediapackage-
vod.us-west-2.amazonaws.com/out/
v1/6644b55df1744261ab3732a8e5cdaf07/904b06a58c7645e08d57d40d064216ac/
f5b2e633ff4942228095d164c10074f3/index.m3u8"
        },
        {
            "PackagingConfigurationId":"new_hls",
            "Url":" https://c75ea2668ab49d02bca7ae10ef31c59e.egress.mediapackage-
vod.us-west-2.amazonaws.com/out/v1/6644b55df1744261ab3732a8e5cdaf07/
fe8f1f00a80e424cb4f8da4095835e9e/7370ec57432343af816332356d2bd5c6/string.m3u8"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド」の「アセットの取り込み」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateAsset」を参照してください。

### create-packaging-configuration

次のコード例は、create-packaging-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パッケージング設定を作成するには

次の create-packaging-configuration の例では、hls_chicken という名前のパッケージンググループに new_hls という名前のパッケージング設定を作成します。この例では、hls_pc.json という名前のディスク上のファイルを使用して詳細を提供します。

```
aws mediapackage-vod create-packaging-configuration \
    --id new_hls \
    --packaging-group-id hls_chicken \
    --hls-package file://hls_pc.json
```

hls_pc.json の内容:

```
{
    "HlsManifests":[
```

```
        {
            "AdMarkers":"NONE",
            "IncludeIframeOnlyStream":false,
            "ManifestName":"string",
            "ProgramDateTimeIntervalSeconds":60,
            "RepeatExtXKey":true,
            "StreamSelection":{
                "MaxVideoBitsPerSecond":1000,
                "MinVideoBitsPerSecond":0,
                "StreamOrder":"ORIGINAL"
            }
        }
    ],
    "SegmentDurationSeconds":6,
    "UseAudioRenditionGroup":false
}
```

出力:

```
{
    "Arn":"arn:aws:mediapackage-vod:us-west-2:111122223333:packaging-configurations/
new_hls",
    "Id":"new_hls",
    "PackagingGroupId":"hls_chicken",
    "HlsManifests":{
        "SegmentDurationSeconds":6,
        "UseAudioRenditionGroup":false,
        "HlsMarkers":[
            {
                "AdMarkers":"NONE",
                "IncludeIframeOnlyStream":false,
                "ManifestName":"string",
                "ProgramDateTimeIntervalSeconds":60,
                "RepeatExtXKey":true,
                "StreamSelection":{
                    "MaxVideoBitsPerSecond":1000,
                    "MinVideoBitsPerSecond":0,
                    "StreamOrder":"ORIGINAL"
                }
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド」の「パッケージ設定の作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreatePackagingConfiguration」を参照してください。

### create-packaging-group

次のコード例は、create-packaging-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パッケージンググループを作成するには

次の create-packaging-group の例では、現在の AWS アカウントで設定されているすべてのパッケージンググループを一覧表示します。

```
aws mediapackage-vod create-packaging-group \
    --id hls_chicken
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:mediapackage-vod:us-west-2:111122223333:packaging-groups/
hls_chicken",
    "Id": "hls_chicken"
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド」の「パッケージンググループの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreatePackagingGroup」を参照してください。

### delete-asset

次のコード例は、delete-asset を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アセットを削除するには

次の delete-asset の例では、30sec_chicken という名前のアセットを削除します。

```
aws mediapackage-vod delete-asset \
    --id 30sec_chicken
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド」の「アセットの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAsset」を参照してください。

### delete-packaging-configuration

次のコード例は、delete-packaging-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パッケージング設定を削除するには

次の delete-packaging-configuration の例では、CMAF という名前のパッケージング設定を削除します。

```
aws mediapackage-vod delete-packaging-configuration \
    --id CMAF
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド」の「パッケージング設定の削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePackagingConfiguration」を参照してください。

### delete-packaging-group

次のコード例は、delete-packaging-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パッケージンググループを削除するには

次の delete-packaging-group の例では、Dash_widevine という名前のパッケージンググループを削除します。

```
aws mediapackage-vod delete-packaging-group \
    --id Dash_widevine
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド」の「パッケージンググループの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePackagingGroup」を参照してください。

### describe-asset

次のコード例は、describe-asset を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アセットについて説明するには

次の describe-asset の例では、30sec_chicken という名前のアセットの詳細をすべて表示します。

```
aws mediapackage-vod describe-asset \
    --id 30sec_chicken
```

出力:

```
{
    "Arn":"arn:aws:mediapackage-vod:us-west-2:111122223333:assets/30sec_chicken",
    "Id":"30sec_chicken",
    "PackagingGroupId":"Packaging_group_1",
    "SourceArn":"arn:aws:s3::111122223333:video-bucket/A/30sec_chicken.smil",
    "SourceRoleArn":"arn:aws:iam::111122223333:role/EMP_Vod",
    "EgressEndpoints":[
        {
            "PackagingConfigurationId":"DASH",
            "Url":"https://a5f46a44118ba3e3724ef39ef532e701.egress.mediapackage-
vod.us-west-2.amazonaws.com/out/v1/
```

```
aad7962c569946119c2d5a691be5663c/66c25aff456d463aae0855172b3beb27/4ddfda6da17c4c279a1b8401cb
index.mpd"
        },
        {
            "PackagingConfigurationId":"HLS",
            "Url":"https://a5f46a44118ba3e3724ef39ef532e701.egress.mediapackage-
vod.us-west-2.amazonaws.com/out/v1/
aad7962c569946119c2d5a691be5663c/6e5bf286a3414254a2bf0d22ae148d7e/06b5875b4d004c3cbdc4da2dc4
index.m3u8"
        },
        {
            "PackagingConfigurationId":"CMAF",
            "Url":"https://a5f46a44118ba3e3724ef39ef532e701.egress.mediapackage-
vod.us-west-2.amazonaws.com/out/v1/
aad7962c569946119c2d5a691be5663c/628fb5d8d89e4702958b020af27fde0e/05eb062214064238ad6330a443
index.m3u8"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド」の「アセットの詳細の表示」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAsset」を参照してください。

### describe-packaging-configuration

次のコード例は、describe-packaging-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パッケージング設定について説明するには

次の describe-packaging-configuration の例では、DASH という名前のパッケージング設定の詳細をすべて表示します。

```
aws mediapackage-vod describe-packaging-configuration \
    --id DASH
```

出力:

```
{
```

```
    "Arn":"arn:aws:mediapackage-vod:us-west-2:111122223333:packaging-configurations/
DASH",
    "Id":"DASH",
    "PackagingGroupId":"Packaging_group_1",
    "DashPackage":[
        {
            "SegmentDurationSeconds":"2"
        },
        {
            "DashManifests":{
                "ManifestName":"index",
                "MinBufferTimeSeconds":"30",
                "Profile":"NONE"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド」の「Viewing Packaging Configuration Details」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribePackagingConfiguration」を参照してください。

### describe-packaging-group

次のコード例は、describe-packaging-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パッケージンググループについて説明するには

次の describe-packaging-group の例では、Packaging_group_1 という名前のパッケージンググループの詳細をすべて表示します。

```
aws mediapackage-vod describe-packaging-group \
    --id Packaging_group_1
```

出力:

```
{
```

```
    "Arn": "arn:aws:mediapackage-vod:us-west-2:111122223333:packaging-groups/
Packaging_group_1",
    "Id": "Packaging_group_1"
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド」の「Viewing Packaging Group Details」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribePackagingGroup」を参照してください。

### `list-assets`

次のコード例は、`list-assets` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのアセットを一覧表示するには

次の `list-assets` の例では、現在の AWS アカウントで設定されているすべてのアセットを一覧表示します。

```
aws mediapackage-vod list-assets
```

出力:

```
{
    "Assets": [
        "Arn": "arn:aws:mediapackage-vod:us-
west-2:111122223333:assets/30sec_chicken",
        "Id": "30sec_chicken",
        "PackagingGroupId": "Packaging_group_1",
        "SourceArn": "arn:aws:s3::111122223333:video-bucket/A/30sec_chicken.smil",
        "SourceRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/EMP_Vod"
    ]
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド」の「アセットの詳細の表示」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAssets」を参照してください。

### list-packaging-configurations

次のコード例は、list-packaging-configurations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのパッケージング設定を一覧表示するには

次の list-packaging-configurations の例では、Packaging_group_1 という名前のパッケージンググループで設定されているすべてのパッケージング設定を一覧表示します。

```
aws mediapackage-vod list-packaging-configurations \
    --packaging-group-id Packaging_group_1
```

出力:

```
{
    "PackagingConfigurations":[
        {
            "Arn":"arn:aws:mediapackage-vod:us-west-2:111122223333:packaging-
configurations/CMAF",
            "Id":"CMAF",
            "PackagingGroupId":"Packaging_group_1",
            "CmafPackage":[
                {
                    "SegmentDurationSeconds":"2"
                },
                {
                    "HlsManifests":{
                        "AdMarkers":"NONE",
                        "RepeatExtXKey":"False",
                        "ManifestName":"index",
                        "ProgramDateTimeIntervalSeconds":"0",
                        "IncludeIframeOnlyStream":"False"
                    }
                }
            ]
        },
        {
            "Arn":"arn:aws:mediapackage-vod:us-west-2:111122223333:packaging-
configurations/DASH",
            "Id":"DASH",
            "PackagingGroupId":"Packaging_group_1",
```

```
            "DashPackage":[
                {
                    "SegmentDurationSeconds":"2"
                },
                {
                    "DashManifests":{
                        "ManifestName":"index",
                        "MinBufferTimeSeconds":"30",
                        "Profile":"NONE"
                    }
                }
            ]
        },
        {
            "Arn":"arn:aws:mediapackage-vod:us-west-2:111122223333:packaging-
configurations/HLS",
            "Id":"HLS",
            "PackagingGroupId":"Packaging_group_1",
            "HlsPackage":[
                {
                    "SegmentDurationSeconds":"6",
                    "UseAudioRenditionGroup":"False"
                },
                {
                    "HlsManifests":{
                        "AdMarkers":"NONE",
                        "RepeatExtXKey":"False",
                        "ManifestName":"index",
                        "ProgramDateTimeIntervalSeconds":"0",
                        "IncludeIframeOnlyStream":"False"
                    }
                }
            ]
        },
        {
            "Arn":"arn:aws:mediapackage-vod:us-west-2:111122223333:packaging-
configurations/New_config_0_copy",
            "Id":"New_config_0_copy",
            "PackagingGroupId":"Packaging_group_1",
            "HlsPackage":[
                {
                    "SegmentDurationSeconds":"6",
                    "UseAudioRenditionGroup":"False"
                },
```

```
                {
                    "Encryption":{
                        "EncryptionMethod":"AWS_128",
                        "SpekeKeyProvider":{
                           "RoleArn":"arn:aws:iam:111122223333::role/SPEKERole",
                            "Url":"https://lfgubdvs97.execute-api.us-
west-2.amazonaws.com/EkeStage/copyProtection/",
                            "SystemIds":[
                                "81376844-f976-481e-a84e-cc25d39b0b33"
                            ]
                        }
                    },
                    {
                        "HlsManifests":{
                            "AdMarkers":"NONE",
                            "RepeatExtXKey":"False",
                            "ManifestName":"index",
                            "ProgramDateTimeIntervalSeconds":"0",
                            "IncludeIframeOnlyStream":"False"
                        }
                    }
                ]
            }
        ]
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド」の「Viewing Packaging Configuration Details」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPackagingConfigurations」を参照してください。

### `list-packaging-groups`

次のコード例は、`list-packaging-groups` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのパッケージンググループを一覧表示するには

次の `list-packaging-groups` の例では、現在の AWS アカウントで設定されているすべてのパッケージンググループを一覧表示します。

```
aws mediapackage-vod list-packaging-groups
```

出力:

```
{
    "PackagingGroups": [
        {
            "Arn": "arn:aws:mediapackage-vod:us-west-2:111122223333:packaging-
groups/Dash_widevine",
            "Id": "Dash_widevine"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:mediapackage-vod:us-west-2:111122223333:packaging-
groups/Encrypted_HLS",
            "Id": "Encrypted_HLS"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:mediapackage-vod:us-west-2:111122223333:packaging-
groups/Packaging_group_1",
            "Id": "Packaging_group_1"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド」の「Viewing Packaging Group Details」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPackagingGroups」を参照してください。

## AWS CLI を使用した MediaStore Data Plane の例

次のコード例は、MediaStore Data Plane で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック


- アクション


## アクション

### delete-object

次のコード例は、delete-object を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オブジェクトを削除するには

次の delete-object の例では、指定されたオブジェクトを削除します。

```
aws mediastore-data delete-object \
    --endpoint=https://aaabbbcccdddee.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com \
    --path=/folder_name/README.md
```

このコマンドは何も出力しません。

詳細については、「AWS Elemental MediaStore User Guide」の「Deleting an Object」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteObject」を参照してください。

### describe-object

次のコード例は、describe-object を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オブジェクトのヘッダーを表示するには

次の describe-object の例では、指定されたパスにあるオブジェクトのヘッダーを表示します。

```
aws mediastore-data describe-object \
    --endpoint https://aaabbbcccdddee.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com \
    --path events/baseball/setup.jpg
```

出力:

```
{
    "LastModified": "Fri, 19 Jul 2019 21:50:31 GMT",
    "ContentType": "image/jpeg",
    "ContentLength": "3860266",
    "ETag": "2aa333bbcc8d8d22d777e999c88d4aa9eeeeee4dd89ff7f555555555555da6d3"
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaStore User Guide」の「Viewing the Details of an Object」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeObject」を参照してください。

### get-object

次のコード例は、get-object を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: オブジェクト全体をダウンロードするには

次の get-object の例では、指定されたオブジェクトをダウンロードします。

```
aws mediastore-data get-object \
    --endpoint https://aaabbbcccdddee.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com \
    --path events/baseball/setup.jpg setup.jpg
```

出力:

```
{
    "ContentType": "image/jpeg",
    "StatusCode": 200,
    "ETag": "2aa333bbcc8d8d22d777e999c88d4aa9eeeeee4dd89ff7f555555555555da6d3",
    "ContentLength": "3860266",
    "LastModified": "Fri, 19 Jul 2019 21:50:31 GMT"
}
```

例 2: オブジェクトの一部をダウンロードするには

次の get-object の例では、オブジェクトの指定された部分をダウンロードします。

```
aws mediastore-data get-object \
    --endpoint https://aaabbbcccdddee.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com \
    --path events/baseball/setup.jpg setup.jpg \
    --range "bytes=0-100"
```

出力:

```
{
    "StatusCode": 206,
    "LastModified": "Fri, 19 Jul 2019 21:50:31 GMT",
    "ContentType": "image/jpeg",
    "ContentRange": "bytes 0-100/3860266",
    "ETag": "2aa333bbcc8d8d22d777e999c88d4aa9eeeeee4dd89ff7f555555555555da6d3",
    "ContentLength": "101"
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaStore User Guide」の「Downloading an Object」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetObject」を参照してください。

### list-items

次のコード例は、list-items を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: コンテナに保存されている項目 (オブジェクトとフォルダ) のリストを表示するには

次の list-items の例では、指定されたコンテナに保存されている項目 (オブジェクトとフォルダ) のリストを表示します。

```
aws mediastore-data list-items \
    --endpoint https://aaabbbcccdddee.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com
```

出力:

```
{
    "Items": [
        {
```

```
            "Type": "OBJECT",
            "ContentLength": 3784,
            "Name": "setup.jpg",
            "ETag":
 "2aa333bbcc8d8d22d777e999c88d4aa9eeeeee4dd89ff7f555555555555da6d3",
            "ContentType": "image/jpeg",
            "LastModified": 1563571859.379
        },
        {
            "Type": "FOLDER",
            "Name": "events"
        }
    ]
}
```

例 2: フォルダに保存されている項目 (オブジェクトとフォルダ) のリストを表示するには

次の list-items の例では、指定されたフォルダに保存されている項目 (オブジェクトとフォルダ) のリストを表示します。

```
aws mediastore-data list-items \
    --endpoint https://aaabbbcccdddee.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com \
    --path events/baseball
```

出力:

```
{
    "Items": [
        {
            "ETag":
 "2aa333bbcc8d8d22d777e999c88d4aa9eeeeee4dd89ff7f555555555555da6d3",
            "ContentType": "image/jpeg",
            "Type": "OBJECT",
            "ContentLength": 3860266,
            "LastModified": 1563573031.872,
            "Name": "setup.jpg"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaStore User Guide」の「Viewing a List of Objects」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListItems」を参照してください。

### put-object

次のコード例は、put-object を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: オブジェクトをコンテナにアップロードするには

次の put-object の例では、指定されたコンテナにオブジェクトをアップロードします。

```
aws mediastore-data put-object \
    --endpoint https://aaabbbcccdddee.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com \
    --body ReadMe.md \
    --path ReadMe.md \
    --cache-control "max-age=6, public" \
    --content-type binary/octet-stream
```

出力:

```
{
    "ContentSHA256":
 "f29bc64a9d3732b4b9035125fdb3285f5b6455778edca72414671e0ca3b2e0de",
    "StorageClass": "TEMPORAL",
    "ETag": "2aa333bbcc8d8d22d777e999c88d4aa9eeeeee4dd89ff7f555555555555da6d3"
}
```

例 2: オブジェクトをコンテナ内のフォルダにアップロードするには

次の put-object の例では、コンテナ内の指定されたフォルダにオブジェクトをアップロードします。

```
aws mediastore-data put-object \
    --endpoint https://aaabbbcccdddee.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com \
    --body ReadMe.md \
    --path /september-events/ReadMe.md \
    --cache-control "max-age=6, public" \
    --content-type binary/octet-stream
```

出力:

```
{
    "ETag": "2aa333bbcc8d8d22d777e999c88d4aa9eeeeee4dd89ff7f555555555555da6d3",
    "ContentSHA256":
 "f29bc64a9d3732b4b9035125fdb3285f5b6455778edca72414671e0ca3b2e0de",
    "StorageClass": "TEMPORAL"
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaStore User Guide」の「Uploading an Object」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutObject」を参照してください。

## AWS CLI を使用した MediaTailor の例

次のコード例は、MediaTailor で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `delete-playback-configuration`

次のコード例は、`delete-playback-configuration` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

設定を削除する

次の `delete-playback-configuration` では、`campaign_short` という名前の設定を削除します。

```
aws mediatailor delete-playback-configuration \
    --name campaign_short
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Elemental MediaTailor User Guide」の「Deleting a Configuration」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePlaybackConfiguration」を参照してください。

### get-playback-configuration

次のコード例は、get-playback-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

設定について説明するには

次の get-playback-configuration は、west_campaign という名前の設定の詳細をすべて表示します。

```
aws mediatailor get-playback-configuration \
    --name west_campaign
```

出力:

```
{
     "AdDecisionServerUrl": "http://your.ads.url",
     "CdnConfiguration": {},
     "DashConfiguration": {
         "ManifestEndpointPrefix":
 "https://170c14299689462897d0cc45fc2000bb.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com/v1/
dash/1cbfeaaecb69778e0c167d0505a2bc57da2b1754/west_campaign/",
         "MpdLocation": "EMT_DEFAULT",
         "OriginManifestType": "MULTI_PERIOD"
     },
     "HlsConfiguration": {
         "ManifestEndpointPrefix":
 "https://170c14299689462897d0cc45fc2000bb.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com/v1/
master/1cbfeaaecb69778e0c167d0505a2bc57da2b1754/west_campaign/"
     },
```

```
    "Name": "west_campaign",
    "PlaybackConfigurationArn": "arn:aws:mediatailor:us-
west-2:123456789012:playbackConfiguration/west_campaign",
    "PlaybackEndpointPrefix":
 "https://170c14299689462897d0cc45fc2000bb.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com",
    "SessionInitializationEndpointPrefix":
 "https://170c14299689462897d0cc45fc2000bb.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com/v1/
session/1cbfeaaecb69778e0c167d0505a2bc57da2b1754/west_campaign/",
    "Tags": {},
    "VideoContentSourceUrl": "https://8343f7014c0ea438.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/out/v1/683f0f2ff7cd43a48902e6dcd5e16dcf/index.m3u8"
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaTailor User Guide」の「Viewing a Configuration」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPlaybackConfiguration」を参照してください。

### list-playback-configurations

次のコード例は、list-playback-configurations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべての設定を一覧表示するには

次の list-playback-configurations は、現在の AWS アカウントでの設定の詳細をすべて表示します。

```
aws mediatailor list-playback-configurations
```

出力:

```
{
    "Items": [
        {
            "AdDecisionServerUrl": "http://your.ads.url",
            "CdnConfiguration": {},
            "DashConfiguration": {
                "ManifestEndpointPrefix":
 "https://170c14299689462897d0cc45fc2000bb.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com/v1/
dash/1cbfeaaecb69778e0c167d0505a2bc57da2b1754/west_campaign/",
```

```
                "MpdLocation": "EMT_DEFAULT",
                "OriginManifestType": "MULTI_PERIOD"
            },
            "HlsConfiguration": {
                "ManifestEndpointPrefix":
 "https://170c14299689462897d0cc45fc2000bb.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com/v1/
master/1cbfeaaecb69778e0c167d0505a2bc57da2b1754/west_campaign/"
            },
            "Name": "west_campaign",
            "PlaybackConfigurationArn": "arn:aws:mediatailor:us-
west-2:123456789012:playbackConfiguration/west_campaign",
            "PlaybackEndpointPrefix":
 "https://170c14299689462897d0cc45fc2000bb.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com",
            "SessionInitializationEndpointPrefix":
 "https://170c14299689462897d0cc45fc2000bb.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com/v1/
session/1cbfeaaecb69778e0c167d0505a2bc57da2b1754/west_campaign/",
            "Tags": {},
            "VideoContentSourceUrl": "https://8343f7014c0ea438.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/out/v1/683f0f2ff7cd43a48902e6dcd5e16dcf/index.m3u8"
        },
        {
            "AdDecisionServerUrl": "http://your.ads.url",
            "CdnConfiguration": {},
            "DashConfiguration": {
                "ManifestEndpointPrefix":
 "https://73511f91d6a24ca2b93f3cf1d7cedd67.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com/v1/
dash/1cbfeaaecb69778e0c167d0505a2bc57da2b1754/sports_campaign/",
                "MpdLocation": "DISABLED",
                "OriginManifestType": "MULTI_PERIOD"
            },
            "HlsConfiguration": {
                "ManifestEndpointPrefix":
 "https://73511f91d6a24ca2b93f3cf1d7cedd67.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com/v1/
master/1cbfeaaecb69778e0c167d0505a2bc57da2b1754/sports_campaign/"
            },
            "Name": "sports_campaign",
            "PlaybackConfigurationArn": "arn:aws:mediatailor:us-
west-2:123456789012:playbackConfiguration/sports_campaign",
            "PlaybackEndpointPrefix":
 "https://73511f91d6a24ca2b93f3cf1d7cedd67.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com",
            "SessionInitializationEndpointPrefix":
 "https://73511f91d6a24ca2b93f3cf1d7cedd67.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com/v1/
session/1cbfeaaecb69778e0c167d0505a2bc57da2b1754/sports_campaign/",
            "SlateAdUrl": "http://s3.bucket/slate_ad.mp4",
```

```
            "Tags": {},
            "VideoContentSourceUrl": "https://c4af3793bf76b33c.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/out/v1/1dc6718be36f4f34bb9cd86bc50925e6/sports_endpoint/
index.m3u8"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaTailor User Guide」の「Viewing a Configuration <https://docs.aws.amazon.com/mediatailor/latest/ug/configurations-view.html>」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPlaybackConfigurations」を参照してください。

### put-playback-configuration

次のコード例は、put-playback-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

設定を作成するには

次の put-playback-configuration では、campaign_short という名前の設定を作成します。

```
aws mediatailor put-playback-configuration \
    --name campaign_short \
    --ad-decision-server-url http://your.ads.url \
    --video-content-source-url http://video.bucket/index.m3u8
```

出力:

```
{
    "AdDecisionServerUrl": "http://your.ads.url",
    "CdnConfiguration": {},
    "DashConfiguration": {
        "ManifestEndpointPrefix":
 "https://13484114d38f4383bc0d6a7cb879bd00.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com/v1/
dash/1cbfeaaecb69778e0c167d0505a2bc57da2b1754/campaign_short/",
        "MpdLocation": "EMT_DEFAULT",
```

```
        "OriginManifestType": "MULTI_PERIOD"
    },
    "HlsConfiguration": {
        "ManifestEndpointPrefix":
 "https://13484114d38f4383bc0d6a7cb879bd00.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com/v1/
master/1cbfeaaecb69778e0c167d0505a2bc57da2b1754/campaign_short/"
    },
    "Name": "campaign_short",
    "PlaybackConfigurationArn": "arn:aws:mediatailor:us-
west-2:123456789012:playbackConfiguration/campaign_short",
    "PlaybackEndpointPrefix":
 "https://13484114d38f4383bc0d6a7cb879bd00.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com",
    "SessionInitializationEndpointPrefix":
 "https://13484114d38f4383bc0d6a7cb879bd00.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com/v1/
session/1cbfeaaecb69778e0c167d0505a2bc57da2b1754/campaign_short/",
    "Tags": {},
    "VideoContentSourceUrl": "http://video.bucket/index.m3u8"
}
```

詳細については、「AWS Elemental MediaTailor User Guide」の「Creating a Configuration」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutPlaybackConfiguration」を参照してください。

## AWS CLI を使用した MemoryDB の例

次のコード例は、MemoryDB で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### copy-snapshot

次のコード例は、copy-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットをコピーするには

次の copy-snapshot の例では、スナップショットのコピーを作成します。

```
aws memorydb copy-snapshot \
    --source-snapshot-name my-cluster-snapshot \
    --target-snapshot-name my-cluster-snapshot-copy
```

Output

```
{
    "Snapshot": {
        "Name": "my-cluster-snapshot-copy",
        "Status": "creating",
        "Source": "manual",
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:snapshot/my-cluster-
snapshot-copy",
        "ClusterConfiguration": {
            "Name": "my-cluster",
            "Description": " ",
            "NodeType": "db.r6g.large",
            "EngineVersion": "6.2",
            "MaintenanceWindow": "wed:03:00-wed:04:00",
            "Port": 6379,
            "ParameterGroupName": "default.memorydb-redis6",
            "SubnetGroupName": "my-sg",
            "VpcId": "vpc-xx2574fc",
            "SnapshotRetentionLimit": 0,
            "SnapshotWindow": "04:30-05:30",
            "NumShards": 2
        }
    }
}
```

詳細については、「MemoryDB User Guide」の「Copying a snapshot」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CopySnapshot」を参照してください。

### create-acl

次のコード例は、create-acl を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ACL を作成するには

次の create-acl の例では、新しいアクセスコントロールリストを作成します。

```
aws memorydb create-acl \
    --acl-name "new-acl-1" \
    --user-names "my-user"
```

出力:

```
{
    "ACL": {
        "Name": "new-acl-1",
        "Status": "creating",
        "UserNames": [
            "my-user"
        ],
        "MinimumEngineVersion": "6.2",
        "Clusters": [],
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:acl/new-acl-1"
    }
}
```

詳細については、「MemoryDB User Guide」の「Authenticating users with Access Control Lists」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateAcl」を参照してください。

### create-cluster

次のコード例は、create-cluster を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスターを作成するには

次の create-cluster の例では、新しいクラスターを作成します。

```
aws memorydb create-cluster \
    --cluster-name my-new-cluster \
    --node-type db.r6g.large \
    --acl-name my-acl \
    --subnet-group my-sg
```

出力:

```
{
    "Cluster": {
        "Name": "my-new-cluster",
        "Status": "creating",
        "NumberOfShards": 1,
        "AvailabilityMode": "MultiAZ",
        "ClusterEndpoint": {
            "Port": 6379
        },
        "NodeType": "db.r6g.large",
        "EngineVersion": "6.2",
        "EnginePatchVersion": "6.2.6",
        "ParameterGroupName": "default.memorydb-redis6",
        "ParameterGroupStatus": "in-sync",
        "SubnetGroupName": "my-sg",
        "TLSEnabled": true,
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:49165xxxxxx:cluster/my-new-cluster",
        "SnapshotRetentionLimit": 0,
        "MaintenanceWindow": "sat:10:00-sat:11:00",
        "SnapshotWindow": "07:30-08:30",
        "ACLName": "my-acl",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true
    }
}
```

詳細については、「MemoryDB User Guide」の「Managing Clusters」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateCluster」を参照してください。

### create-parameter-group

次のコード例は、create-parameter-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パラメータグループを作成するには

次の create-parameter-group の例では、パラメータグループを作成します。

```
aws memorydb create-parameter-group \
    --parameter-group-name myRedis6x \
    --family memorydb_redis6 \
    --description "my-parameter-group"
```

出力:

```
{
    "ParameterGroup": {
        "Name": "myredis6x",
        "Family": "memorydb_redis6",
        "Description": "my-parameter-group",
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:49165xxxxxx:parametergroup/myredis6x"
    }
}
```

詳細については、「MemoryDB User Guide」の「Creating a parameter group」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateParameterGroup」を参照してください。

### create-snapshot

次のコード例は、create-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットを作成するには

次の create-snapshot の例では、スナップショットを作成します。

```
aws memorydb create-snapshot \
```

```
    --cluster-name my-cluster \
    --snapshot-name my-cluster-snapshot
```

出力:

```
{
    "Snapshot": {
        "Name": "my-cluster-snapshot1",
        "Status": "creating",
        "Source": "manual",
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:49165xxxxxx:snapshot/my-cluster-
snapshot",
        "ClusterConfiguration": {
            "Name": "my-cluster",
            "Description": "",
            "NodeType": "db.r6g.large",
            "EngineVersion": "6.2",
            "MaintenanceWindow": "wed:03:00-wed:04:00",
            "Port": 6379,
            "ParameterGroupName": "default.memorydb-redis6",
            "SubnetGroupName": "my-sg",
            "VpcId": "vpc-862xxxxc",
            "SnapshotRetentionLimit": 0,
            "SnapshotWindow": "04:30-05:30",
            "NumShards": 2
        }
    }
}
```

詳細については、「MemoryDB User Guide」の「Making manual snapshots」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateSnapshot」を参照してください。

### create-subnet-group

次のコード例は、create-subnet-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サブネットグループを作成するには

次の create-subnet-group の例では、サブネットグループを作成します。

```
aws memorydb create-subnet-group \
    --subnet-group-name mysubnetgroup \
    --description "my subnet group" \
    --subnet-ids subnet-5623xxxx
```

出力:

```
{
    "SubnetGroup": {
        "Name": "mysubnetgroup",
        "Description": "my subnet group",
        "VpcId": "vpc-86257xxx",
        "Subnets": [
            {
                "Identifier": "subnet-5623xxxx",
                "AvailabilityZone": {
                    "Name": "us-east-1a"
                }
            }
        ],
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:subnetgroup/mysubnetgroup"
    }
}
```

詳細については、「MemoryDB User Guide」の「Creating a subnet group」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateSubnetGroup」を参照してください。

### create-user

次のコード例は、create-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーを作成するには

次の create-user の例では、新しいユーザーを作成します。

```
aws memorydb create-user \
    --user-name user-name-1 \
    --access-string "~objects:* ~items:* ~public:*" \
     --authentication-mode \
         Passwords="enterapasswordhere",Type=password
```

出力:

```
{
    "User": {
        "Name": "user-name-1",
        "Status": "active",
        "AccessString": "off ~objects:* ~items:* ~public:* resetchannels -@all",
        "ACLNames": [],
        "MinimumEngineVersion": "6.2",
        "Authentication": {
            "Type": "password",
            "PasswordCount": 1
        },
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-west-2:491658xxxxxx:user/user-name-1"
    }
}
```

詳細については、「MemoryDB User Guide」の「Authenticating users with Access Control Lists」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateUser」を参照してください。

### delete-acl

次のコード例は、delete-acl を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ACL を削除するには

次の delete-acl の例では、アクセスコントロールリストを削除します。

```
aws memorydb delete-acl \
    --acl-name "new-acl-1"
```

出力:

```
{
    "ACL": {
        "Name": "new-acl-1",
        "Status": "deleting",
        "UserNames": [
            "pat"
        ],
        "MinimumEngineVersion": "6.2",
        "Clusters": [],
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:acl/new-acl-1"
    }
}
```

詳細については、「MemoryDB User Guide」の「Authenticating users with Access Control Lists」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAcl」を参照してください。

### delete-cluster

次のコード例は、delete-cluster を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスターを削除するには ()

次の delete-cluster の例では、クラスターを削除します。

```
aws memorydb delete-cluster \
    --cluster-name my-new-cluster
```

出力:

```
{
    "Cluster": {
        "Name": "my-new-cluster",
        "Status": "deleting",
        "NumberOfShards": 1,
        "ClusterEndpoint": {
```

```
            "Address": "clustercfg.my-new-cluster.xxxxx.memorydb.us-
east-1.amazonaws.com",
            "Port": 6379
        },
        "NodeType": "db.r6g.large",
        "EngineVersion": "6.2",
        "EnginePatchVersion": "6.2.6",
        "ParameterGroupName": "default.memorydb-redis6",
        "ParameterGroupStatus": "in-sync",
        "SubnetGroupName": "my-sg",
        "TLSEnabled": true,
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:cluster/my-new-cluster",
        "SnapshotRetentionLimit": 0,
        "MaintenanceWindow": "sat:10:00-sat:11:00",
        "SnapshotWindow": "07:30-08:30",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true
    }
}
```

詳細については、「MemoryDB User Guide」の「Deleting a cluster」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteCluster」を参照してください。

### delete-parameter-group

次のコード例は、delete-parameter-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パラメータグループを削除するには

次の delete-parameter-group の例では、パラメータグループを削除します。

```
aws memorydb delete-parameter-group \
    --parameter-group-name myRedis6x
```

出力:

```
{
    "ParameterGroup": {
        "Name": "myredis6x",
```

```
        "Family": "memorydb_redis6",
        "Description": "my-parameter-group",
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:parametergroup/myredis6x"
    }
}
```

詳細については、「MemoryDB User Guide」の「Deleting a parameter group」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteParameterGroup」を参照してください。

### delete-snapshot

次のコード例は、delete-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットを削除するには

次の delete-snapshot の例では、スナップショットを削除します。

```
aws memorydb delete-snapshot \
    --snapshot-name my-cluster-snapshot
```

出力:

```
{
    "Snapshot": {
        "Name": "my-cluster-snapshot",
        "Status": "deleting",
        "Source": "manual",
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:49165xxxxxx:snapshot/my-cluster-
snapshot",
        "ClusterConfiguration": {
            "Name": "my-cluster",
            "Description": "",
            "NodeType": "db.r6g.large",
            "EngineVersion": "6.2",
            "MaintenanceWindow": "wed:03:00-wed:04:00",
            "Port": 6379,
            "ParameterGroupName": "default.memorydb-redis6",
```

```
            "SubnetGroupName": "my-sg",
            "VpcId": "vpc-862xxxxc",
            "SnapshotRetentionLimit": 0,
            "SnapshotWindow": "04:30-05:30",
            "NumShards": 2
        }
    }
}
```

詳細については、「MemoryDB User Guide」の「Deleting a snapshot」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteSnapshot」を参照してください。

### delete-subnet-group

次のコード例は、delete-subnet-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サブネットグループを削除するには

次の delete-subnet-group の例では、サブネットを削除します。

```
aws memorydb delete-subnet-group \
    --subnet-group-name mysubnetgroup
```

出力:

```
{
    "SubnetGroup": {
        "Name": "mysubnetgroup",
        "Description": "my subnet group",
        "VpcId": "vpc-86xxxx4fc",
        "Subnets": [
            {
                "Identifier": "subnet-56xxx61b",
                "AvailabilityZone": {
                    "Name": "us-east-1a"
                }
            }
        ],
```

```
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:subnetgroup/mysubnetgroup"
    }
}
```

詳細については、「MemoryDB User Guide」の「Deleting a subnet group」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteSubnetGroup」を参照してください。

### delete-user

次のコード例は、delete-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーを削除するには

次の delete-user の例では、ユーザーを削除します。

```
aws memorydb delete-user \
    --user-name my-user
```

出力:

```
{
    "User": {
        "Name": "my-user",
        "Status": "deleting",
        "AccessString": "on ~app::* resetchannels -@all +@read",
        "ACLNames": [
            "my-acl"
        ],
        "MinimumEngineVersion": "6.2",
        "Authentication": {
            "Type": "password",
            "PasswordCount": 1
        },
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:user/my-user"
    }
}
```

詳細については、「MemoryDB User Guide」の「Authenticating users with Access Control Lists」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteUser」を参照してください。

### describe-acls

次のコード例は、describe-acls を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ACL のリストを返すには

次の describe-acls` は、ACL のリストを返します。

```
aws memorydb describe-acls
```

出力:

```
{
    "ACLs": [
        {
            "Name": "open-access",
            "Status": "active",
            "UserNames": [
                "default"
            ],
            "MinimumEngineVersion": "6.2",
            "Clusters": [],
            "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:acl/open-access"
        },
        {
            "Name": my-acl",
            "Status": "active",
            "UserNames": [],
            "MinimumEngineVersion": "6.2",
            "Clusters": [
                "my-cluster"
            ],
            "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:49165xxxxxxx:acl/my-acl"
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「MemoryDB User Guide」の「Authenticating users with Access Control Lists」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAcls」を参照してください。

### describe-clusters

次のコード例は、describe-clusters を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスターのリストを返すには

次の describe-clusters` は、クラスターのリストを返します。

```
aws memorydb describe-clusters
```

出力:

```
{
    "Clusters": [
        {
                "Name": "my-cluster",
                "Status": "available",
                "NumberOfShards": 2,
                "ClusterEndpoint": {
                    "Address": "clustercfg.my-cluster.llru6f.memorydb.us-
east-1.amazonaws.com",
                    "Port": 6379
                },
                "NodeType": "db.r6g.large",
                "EngineVersion": "6.2",
                "EnginePatchVersion": "6.2.6",
                "ParameterGroupName": "default.memorydb-redis6",
                "ParameterGroupStatus": "in-sync",
                "SecurityGroups": [
                    {
                        "SecurityGroupId": "sg-0a1434xxxxxc9fae",
                        "Status": "active"
```

```
                    }
                ],
                "SubnetGroupName": "pat-sg",
                "TLSEnabled": true,
                "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:49165xxxxxx:cluster/my-cluster",
                "SnapshotRetentionLimit": 0,
                "MaintenanceWindow": "wed:03:00-wed:04:00",
                "SnapshotWindow": "04:30-05:30",
                "ACLName": "my-acl",
                "AutoMinorVersionUpgrade": true
        }
    ]
}
```

詳細については、「MemoryDB User Guide」の「Managing clusters」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeClusters」を参照してください。

### describe-engine-versions

次のコード例は、describe-engine-versions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンジンバージョンのリストを返すには

次の describe-engine-versions は、エンジンバージョンのリストを返します。

```
aws memorydb describe-engine-versions
```

出力:

```
{
    "EngineVersions": [
        {
            "EngineVersion": "6.2",
            "EnginePatchVersion": "6.2.6",
            "ParameterGroupFamily": "memorydb_redis6"
        }
    ]
}
```

詳細については、「MemoryDB User Guide」の「Engine versions and upgrading」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEngineVersions」を参照してください。

### `describe-events`

次のコード例は、`describe-events` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イベントのリストを返すには

次の describe-events` はイベントのリストを返します。

```
aws memorydb describe-events
```

出力:

```
{
    "Events": [
        {
            "SourceName": "my-cluster",
            "SourceType": "cluster",
            "Message": "Increase replica count started for replication group my-
cluster on 2022-07-22T14:09:01.440Z",
            "Date": "2022-07-22T07:09:01.443000-07:00"
        },
        {
            "SourceName": "my-user",
            "SourceType": "user",
            "Message": "Create user my-user operation completed.",
            "Date": "2022-07-22T07:00:02.975000-07:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「MemoryDB User Guide」の「Monitoring events」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEvents」を参照してください。

### describe-parameter-groups

次のコード例は、describe-parameter-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パラメータグループのリストを返すには

次の describe-parameter-groups` は、パラメータグループのリストを返します。

```
aws memorydb describe-parameter-groups
```

出力:

```
{
    "ParameterGroups": [
        {
            "Name": "default.memorydb-redis6",
            "Family": "memorydb_redis6",
            "Description": "Default parameter group for memorydb_redis6",
            "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:parametergroup/
default.memorydb-redis6"
        }
    ]
}
```

詳細については、「MemoryDB User Guide」の「Configuring engine parameters using parameter groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeParameterGroups」を参照してください。

### describe-parameters

次のコード例は、describe-parameters を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パラメータのリストを返すには

次の describe-parameters` はパラメータのリストを返します。

```
aws memorydb describe-parameters
```

出力:

```
{
    "Parameters": [
        {
            "Name": "acllog-max-len",
            "Value": "128",
            "Description": "The maximum length of the ACL Log",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-10000",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "activedefrag",
            "Value": "no",
            "Description": "Enabled active memory defragmentation",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "active-defrag-cycle-max",
            "Value": "75",
            "Description": "Maximal effort for defrag in CPU percentage",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-75",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "active-defrag-cycle-min",
            "Value": "5",
            "Description": "Minimal effort for defrag in CPU percentage",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-75",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "active-defrag-ignore-bytes",
            "Value": "104857600",
            "Description": "Minimum amount of fragmentation waste to start active
 defrag",
```

```
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1048576-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "active-defrag-max-scan-fields",
            "Value": "1000",
            "Description": "Maximum number of set/hash/zset/list fields that will be
processed from the main dictionary scan",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-1000000",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "active-defrag-threshold-lower",
            "Value": "10",
            "Description": "Minimum percentage of fragmentation to start active
defrag",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-100",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "active-defrag-threshold-upper",
            "Value": "100",
            "Description": "Maximum percentage of fragmentation at which we use
maximum effort",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-100",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "active-expire-effort",
            "Value": "1",
            "Description": "The amount of effort that redis uses to expire items in
the active expiration job",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-10",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "activerehashing",
            "Value": "yes",
            "Description": "Apply rehashing or not",
```

```
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "client-output-buffer-limit-normal-hard-limit",
            "Value": "0",
            "Description": "Normal client output buffer hard limit in bytes",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "client-output-buffer-limit-normal-soft-limit",
            "Value": "0",
            "Description": "Normal client output buffer soft limit in bytes",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "client-output-buffer-limit-normal-soft-seconds",
            "Value": "0",
            "Description": "Normal client output buffer soft limit in seconds",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "client-output-buffer-limit-pubsub-hard-limit",
            "Value": "33554432",
            "Description": "Pubsub client output buffer hard limit in bytes",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "client-output-buffer-limit-pubsub-soft-limit",
            "Value": "8388608",
            "Description": "Pubsub client output buffer soft limit in bytes",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
```

```
        {
            "Name": "client-output-buffer-limit-pubsub-soft-seconds",
            "Value": "60",
            "Description": "Pubsub client output buffer soft limit in seconds",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "hash-max-ziplist-entries",
            "Value": "512",
            "Description": "The maximum number of hash entries in order for the
dataset to be compressed",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "hash-max-ziplist-value",
            "Value": "64",
            "Description": "The threshold of biggest hash entries in order for the
dataset to be compressed",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "hll-sparse-max-bytes",
            "Value": "3000",
            "Description": "HyperLogLog sparse representation bytes limit",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-16000",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "lazyfree-lazy-eviction",
            "Value": "no",
            "Description": "Perform an asynchronous delete on evictions",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "lazyfree-lazy-expire",
```

```
            "Value": "no",
            "Description": "Perform an asynchronous delete on expired keys",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "lazyfree-lazy-server-del",
            "Value": "no",
            "Description": "Perform an asynchronous delete on key updates",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "lazyfree-lazy-user-del",
            "Value": "no",
            "Description": "Specifies whether the default behavior of DEL command
acts the same as UNLINK",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "lfu-decay-time",
            "Value": "1",
            "Description": "The amount of time in minutes to decrement the key
counter for LFU eviction policyd",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "lfu-log-factor",
            "Value": "10",
            "Description": "The log factor for incrementing key counter for LFU
eviction policy",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "list-compress-depth",
            "Value": "0",
```

```
            "Description": "Number of quicklist ziplist nodes from each side of
 the list to exclude from compression. The head and tail of the list are always
 uncompressed for fast push/pop operations",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "maxmemory-policy",
            "Value": "noeviction",
            "Description": "Max memory policy",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "volatile-lru,allkeys-lru,volatile-lfu,allkeys-
lfu,volatile-random,allkeys-random,volatile-ttl,noeviction",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "maxmemory-samples",
            "Value": "3",
            "Description": "Max memory samples",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "notify-keyspace-events",
            "Description": "The keyspace events for Redis to notify Pub/Sub clients
 about. By default all notifications are disabled",
            "DataType": "string",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "set-max-intset-entries",
            "Value": "512",
            "Description": "The limit in the size of the set in order for the
 dataset to be compressed",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "slowlog-log-slower-than",
            "Value": "10000",
```

```
            "Description": "The execution time, in microseconds, to exceed in order
for the command to get logged. Note that a negative number disables the slow log,
while a value of zero forces the logging of every command",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "slowlog-max-len",
            "Value": "128",
            "Description": "The length of the slow log. There is no limit to this
length. Just be aware that it will consume memory. You can reclaim memory used by
the slow log with SLOWLOG RESET.",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "stream-node-max-bytes",
            "Value": "4096",
            "Description": "The maximum size of a single node in a stream in bytes",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "stream-node-max-entries",
            "Value": "100",
            "Description": "The maximum number of items a single node in a stream
can contain",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "tcp-keepalive",
            "Value": "300",
            "Description": "If non-zero, send ACKs every given number of seconds",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "timeout",
```

```
            "Value": "0",
            "Description": "Close connection if client is idle for a given number of
 seconds, or never if 0",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0,20-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "tracking-table-max-keys",
            "Value": "1000000",
            "Description": "The maximum number of keys allowed for the tracking
 table for client side caching",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-100000000",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "zset-max-ziplist-entries",
            "Value": "128",
            "Description": "The maximum number of sorted set entries in order for
 the dataset to be compressed",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "zset-max-ziplist-value",
            "Value": "64",
            "Description": "The threshold of biggest sorted set entries in order for
 the dataset to be compressed",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        }
    ]
}
```

詳細については、「MemoryDB User Guide」の「Configuring engine parameters using parameter groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeParameters」を参照してください。

### describe-snapshots

次のコード例は、describe-snapshots を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットのリストを返すには

次の describe-snapshots` はスナップショットのリストを返します。

```
aws memorydb describe-snapshots
```

出力:

```
{
"Snapshots": [
    {
        "Name": "my-cluster-snapshot",
        "Status": "available",
        "Source": "manual",
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx2:snapshot/my-cluster-
snapshot",
        "ClusterConfiguration": {
            "Name": "my-cluster",
            "Description": " ",
            "NodeType": "db.r6g.large",
            "EngineVersion": "6.2",
            "MaintenanceWindow": "wed:03:00-wed:04:00",
            "Port": 6379,
            "ParameterGroupName": "default.memorydb-redis6",
            "SubnetGroupName": "my-sg",
            "VpcId": "vpc-862574fc",
            "SnapshotRetentionLimit": 0,
            "SnapshotWindow": "04:30-05:30",
            "NumShards": 2
        }
    }
}
```

詳細については、「MemoryDB User Guide」の「Snapshot and restore」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeSnapshots」を参照してください。

### describe-subnet-groups

次のコード例は、describe-subnet-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サブネットグループのリストを返すには

次の describe-subnet-groups は、サブネットグループのリストを返します。

```
aws memorydb describe-subnet-groups
```

Output

```
{
    "SubnetGroups": [
        {
            "Name": "my-sg",
            "Description": "pat-sg",
            "VpcId": "vpc-86xxx4fc",
            "Subnets": [
                {
                    "Identifier": "subnet-faxx84a6",
                    "AvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1b"
                    }
                },
                {
                    "Identifier": "subnet-56xxf61b",
                    "AvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1a"
                    }
                }
            ],
            "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:49165xxxxxx:subnetgroup/my-sg"
        }
    ]
}
```

詳細については、「MemoryDB User Guide」の「Subnets and subnet groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeSubnetGroups」を参照してください。

### describe-users

次のコード例は、describe-users を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーのリストを返すには

次の describe-users` は、ユーザーのリストを返します。

```
aws memorydb describe-users
```

Output

```
{
    "Users": [
        {
            "Name": "default",
            "Status": "active",
            "AccessString": "on ~* &* +@all",
            "ACLNames": [
                "open-access"
            ],
            "MinimumEngineVersion": "6.0",
            "Authentication": {
                "Type": "no-password"
            },
            "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:user/default"
        },
        {
            "Name": "my-user",
            "Status": "active",
            "AccessString": "off ~objects:* ~items:* ~public:* resetchannels -@all",
            "ACLNames": [],
            "MinimumEngineVersion": "6.2",
            "Authentication": {
                "Type": "password",
                "PasswordCount": 2
            },
            "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:user/my-user"
```

```
        }
    ]
}
```

詳細については、「MemoryDB User Guide」の「Authenticating users with Access Control Lists」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeUsers」を参照してください。

### `failover-shard`

次のコード例は、`failover-shard` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

シャードをフェイルオーバーするには

次の failover-shard` はシャードをフェイルオーバーします。

```
aws memorydb failover-shard \
    --cluster-name my-cluster --shard-name 0001
```

出力:

```
{
    "Cluster": {
        "Name": "my-cluster",
        "Status": "available",
        "NumberOfShards": 2,
        "ClusterEndpoint": {
            "Address": "clustercfg.my-cluster.xxxxxx.memorydb.us-
east-1.amazonaws.com",
            "Port": 6379
        },
        "NodeType": "db.r6g.large",
        "EngineVersion": "6.2",
        "EnginePatchVersion": "6.2.6",
        "ParameterGroupName": "default.memorydb-redis6",
        "ParameterGroupStatus": "in-sync",
        "SecurityGroups": [
            {
                "SecurityGroupId": "sg-0a143xxxx45c9fae",
```

```
                "Status": "active"
            }
        ],
        "SubnetGroupName": "my-sg",
        "TLSEnabled": true,
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:cluster/my-cluster",
        "SnapshotRetentionLimit": 0,
        "MaintenanceWindow": "wed:03:00-wed:04:00",
        "SnapshotWindow": "04:30-05:30",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true
    }
}
```

詳細については、「MemoryDB User Guide」の「Minimizing downtime with MultiAZ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「FailoverShard」を参照してください。

### `list-allowed-node-type-updates`

次のコード例は、`list-allowed-node-type-updates` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

許可されたノードタイプの更新のリストを返すには

次の list-allowed-node-type-updates は、使用可能なノードタイプの更新のリストを返します。

```
aws memorydb list-allowed-node-type-updates
```

出力:

```
{
    "Cluster": {
        "Name": "my-cluster",
        "Status": "available",
        "NumberOfShards": 2,
        "ClusterEndpoint": {
            "Address": "clustercfg.my-cluster.xxxxxx.memorydb.us-
east-1.amazonaws.com",
            "Port": 6379
        },
```

```
        "NodeType": "db.r6g.large",
        "EngineVersion": "6.2",
        "EnginePatchVersion": "6.2.6",
        "ParameterGroupName": "default.memorydb-redis6",
        "ParameterGroupStatus": "in-sync",
        "SecurityGroups": [
            {
                "SecurityGroupId": "sg-0a143xxxx45c9fae",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "SubnetGroupName": "my-sg",
        "TLSEnabled": true,
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:cluster/my-cluster",
        "SnapshotRetentionLimit": 0,
        "MaintenanceWindow": "wed:03:00-wed:04:00",
        "SnapshotWindow": "04:30-05:30",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true
    }
}
```

詳細については、「MemoryDB User Guide」の「Scaling」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAllowedNodeTypeUpdates」を参照してください。

### list-tags

次のコード例は、list-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

タグのリストを返すには

次の list-tags は、タグのリストを返します。

```
aws memorydb list-tags \
    --resource-arn arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:cluster/my-cluster
```

出力:

```
{
    "TagList": [
```

```
        {
            "Key": "mytag",
            "Value": "myvalue"
        }
    ]
}
```

詳細については、「MemoryDB User Guide」の「Tagging resources」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTags」を参照してください。

### `reset-parameter-group`

次のコード例は、`reset-parameter-group` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パラメータグループをリセットするには

次の reset-parameter-group` は、パラメータグループをリセットします。

```
aws memorydb reset-parameter-group \
    --parameter-group-name my-parameter-group \
    --all-parameters
```

出力:

```
{
    "ParameterGroup": {
        "Name": "my-parameter-group",
        "Family": "memorydb_redis6",
        "Description": "my parameter group",
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:parametergroup/my-parameter-
group"
    }
}
```

詳細については、「MemoryDB User Guide」の「Configuring engine parameters using parameter groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ResetParameterGroup」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースにタグを付けるには

次の tag-resource` は、リソースにタグを追加します。

```
aws memorydb tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:cluster/my-cluster \
    --tags Key="mykey",Value="myvalue"
```

出力:

```
{
    "TagList": [
        {
            "Key": "mytag",
            "Value": "myvalue"
        },
        {
            "Key": "mykey",
            "Value": "myvalue"
        }
    ]
}
```

詳細については、「MemoryDB User Guide」の「Tagging resources」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ACL を更新するには

次の update-acl` は、ユーザーを追加することにより ACL を更新します。

```
aws memorydb untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxx:cluster/my-cluster \
    --tag-keys mykey
```

出力:

```
{
    "TagList": [
        {
            "Key": "mytag",
            "Value": "myvalue"
        }
    ]
}
```

詳細については、「MemoryDB User Guide」の「Tagging resources」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-cluster

次のコード例は、update-cluster を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスターを更新するには

次の update-cluster`` は、クラスターのパラメータグループを my-parameter-group に更新します。

```
aws memorydb update-cluster \
    --cluster-name my-cluster \
    --parameter-group-name my-parameter-group
```

出力:

```
{
    "Cluster": {
```

```
        "Name": "my-cluster",
        "Status": "available",
        "NumberOfShards": 2,
        "AvailabilityMode": "MultiAZ",
        "ClusterEndpoint": {
            "Address": "clustercfg.my-cluster.llru6f.memorydb.us-
east-1.amazonaws.com",
            "Port": 6379
        },
        "NodeType": "db.r6g.large",
        "EngineVersion": "6.2",
        "EnginePatchVersion": "6.2.6",
        "ParameterGroupName": "my-parameter-group",
        "ParameterGroupStatus": "in-sync",
        "SecurityGroups": [
            {
                "SecurityGroupId": "sg-0a143xxxxxc9fae",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "SubnetGroupName": "pat-sg",
        "TLSEnabled": true,
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:cluster/my-cluster",
        "SnapshotRetentionLimit": 0,
        "MaintenanceWindow": "wed:03:00-wed:04:00",
        "SnapshotWindow": "04:30-05:30",
        "ACLName": "my-acl",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true
    }
}
```

詳細については、「MemoryDB User Guide」の「Modifying a cluster」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateCluster」を参照してください。

### update-parameter-group

次のコード例は、update-parameter-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パラメータグループを更新するには

次の update-parameter-group`` は、パラメータグループを更新します。

```
aws memorydb update-parameter-group \
    --parameter-group-name my-parameter-group \
    --parameter-name-values "ParameterName=activedefrag, ParameterValue=no"
```

出力:

```
{
    "ParameterGroup": {
        "Name": "my-parameter-group",
        "Family": "memorydb_redis6",
        "Description": "my parameter group",
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:49165xxxxxx:parametergroup/my-parameter-
group"
    }
}
```

詳細については、「MemoryDB User Guide」の「Modifying a parameter group」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateParameterGroup」を参照してください。

### update-subnet-group

次のコード例は、update-subnet-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サブネットグループを更新するには

次の update-subnet-group` は、サブネットグループのサブネット ID を更新します。

```
aws memorydb update-subnet-group \
    --subnet-group-name my-sg \
    --subnet-ids subnet-01f29d458f3xxxxx
```

出力:

```
{
```

```
    "SubnetGroup": {
        "Name": "my-sg-1",
        "Description": "my-sg",
        "VpcId": "vpc-09d2cfc01xxxxxxx",
        "Subnets": [
            {
                "Identifier": "subnet-01f29d458fxxxxxx",
                "AvailabilityZone": {
                    "Name": "us-east-1a"
                }
            }
        ],
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:subnetgroup/my-sg"
    }
}
```

詳細については、「MemoryDB User Guide」の「Subnets and subnet groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateSubnetGroup」を参照してください。

### update-user

次のコード例は、update-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーを更新するには

次の update-user は、ユーザーのアクセス文字列を変更します。

```
aws memorydb update-user \
    --user-name my-user \
    --access-string "off ~objects:* ~items:* ~public:* resetchannels -@all"
```

出力:

```
{
    "User": {
        "Name": "my-user",
```

```
        "Status": "modifying",
        "AccessString": "off ~objects:* ~items:* ~public:* resetchannels -@all",
        "ACLNames": [
            "myt-acl"
        ],
        "MinimumEngineVersion": "6.2",
        "Authentication": {
            "Type": "password",
            "PasswordCount": 2
        },
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:user/my-user"
    }
}
```

詳細については、「MemoryDB User Guide」の「Authenticating users with Access Control Lists」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateUser」を参照してください。

## Amazon MSK examples using AWS CLI

次のコード例は、Amazon MSK で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `create-cluster`

次のコード例は、`create-cluster` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon MSK クラスターを作成するには

次の create-cluster の例では、MessagingCluster という名前の MSK クラスターを 3 つのブローカーノードで作成します。brokernodegroupinfo.json という名前の JSON ファイルでは、Amazon MSK がブローカーノードを分散する 3 つのサブネットを指定します。この例ではモニタリングレベルを指定しないため、クラスターのレベルは DEFAULT になります。

```
aws kafka create-cluster \
    --cluster-name "MessagingCluster" \
    --broker-node-group-info file://brokernodegroupinfo.json \
    --kafka-version "2.2.1" \
    --number-of-broker-nodes 3
```

brokernodegroupinfo.json の内容:

```
{
    "InstanceType": "kafka.m5.xlarge",
    "BrokerAZDistribution": "DEFAULT",
    "ClientSubnets": [
        "subnet-0123456789111abcd",
        "subnet-0123456789222abcd",
        "subnet-0123456789333abcd"
    ]
}
```

出力:

```
{
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-west-2:123456789012:cluster/MessagingCluster/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE-2",
    "ClusterName": "MessagingCluster",
    "State": "CREATING"
}
```

詳細については、「Amazon Managed Streaming for Apache Kafka」の「Amazon MSK クラスターを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateCluster」を参照してください。

### create-configuration

次のコード例は、create-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタム Amazon MSK 設定を作成するには

次の create-configuration の例では、入力ファイルで指定されたサーバープロパティを使用してカスタム MSK 設定を作成します。

```
aws kafka create-configuration \
    --name "CustomConfiguration" \
    --description "Topic autocreation enabled; Apache ZooKeeper timeout 2000 ms; Log
 rolling 604800000 ms." \
    --kafka-versions "2.2.1" \
    --server-properties file://configuration.txt
```

configuration.txt の内容:

```
auto.create.topics.enable = true
zookeeper.connection.timeout.ms = 2000
log.roll.ms = 604800000
```

このコマンドは何も出力しません。出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:kafka:us-west-2:123456789012:configuration/CustomConfiguration/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE-2",
    "CreationTime": "2019-10-09T15:26:05.548Z",
    "LatestRevision":
        {
            "CreationTime": "2019-10-09T15:26:05.548Z",
            "Description": "Topic autocreation enabled; Apache ZooKeeper timeout
 2000 ms; Log rolling 604800000 ms.",
            "Revision": 1
        },
    "Name": "CustomConfiguration"
}
```

詳細については、「Amazon Managed Streaming for Apache Kafka デベロッパーガイド」の「Amazon MSK 設定オペレーション」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateConfiguration」を参照してください。

### describe-cluster

次のコード例は、describe-cluster を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスターの説明を表示するには

次の describe-cluster の例では、Amazon MSK クラスターの説明を表示します。

```
aws kafka describe-cluster \
    --cluster-arn arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/demo-cluster-1/6357e0b2-0e6a-4b86-a0b4-70df934c2e31-5
```

出力:

```
{
    "ClusterInfo": {
        "BrokerNodeGroupInfo": {
            "BrokerAZDistribution": "DEFAULT",
            "ClientSubnets": [
                "subnet-cbfff283",
                "subnet-6746046b"
            ],
            "InstanceType": "kafka.m5.large",
            "SecurityGroups": [
                "sg-f839b688"
            ],
            "StorageInfo": {
                "EbsStorageInfo": {
                    "VolumeSize": 100
                }
            }
        },
        "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/demo-cluster-1/6357e0b2-0e6a-4b86-a0b4-70df934c2e31-5",
        "ClusterName": "demo-cluster-1",
        "CreationTime": "2020-07-09T02:31:36.223000+00:00",
        "CurrentBrokerSoftwareInfo": {
```

```
            "KafkaVersion": "2.2.1"
        },
        "CurrentVersion": "K3AEGXETSR30VB",
        "EncryptionInfo": {
            "EncryptionAtRest": {
                "DataVolumeKMSKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/
a7ca56d5-0768-4b64-a670-339a9fbef81c"
            },
            "EncryptionInTransit": {
                "ClientBroker": "TLS_PLAINTEXT",
                "InCluster": true
            }
        },
        "EnhancedMonitoring": "DEFAULT",
        "OpenMonitoring": {
            "Prometheus": {
                "JmxExporter": {
                    "EnabledInBroker": false
                },
                "NodeExporter": {
                    "EnabledInBroker": false
                }
            }
        },
        "NumberOfBrokerNodes": 2,
        "State": "ACTIVE",
        "Tags": {},
        "ZookeeperConnectString": "z-2.demo-cluster-1.xuy0sb.c5.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:2181,z-1.demo-cluster-1.xuy0sb.c5.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:2181,z-3.demo-cluster-1.xuy0sb.c5.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:2181"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Managed Streaming for Apache Kafka デベロッパーガイド」の「Amazon MSK クラスターを一覧表示する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeCluster」を参照してください。

### get-bootstrap-brokers

次のコード例は、get-bootstrap-brokers を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ブートストラップブローカーを取得するには

次の get-bootstrap-brokers の例では、Amazon MSK クラスターのブートストラップブローカー情報を取得します。

```
aws kafka get-bootstrap-brokers \
    --cluster-arn arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/demo-cluster-1/6357e0b2-0e6a-4b86-a0b4-70df934c2e31-5
```

出力:

```
{
    "BootstrapBrokerString": "b-1.demo-cluster-1.xuy0sb.c5.kafka.us-east-1.amazonaws.com:9092,b-2.demo-cluster-1.xuy0sb.c5.kafka.us-east-1.amazonaws.com:9092",
    "BootstrapBrokerStringTls": "b-1.demo-cluster-1.xuy0sb.c5.kafka.us-east-1.amazonaws.com:9094,b-2.demo-cluster-1.xuy0sb.c5.kafka.us-east-1.amazonaws.com:9094"
}
```

詳細については、「Amazon Managed Streaming for Apache Kafka デベロッパーガイド」の「ブートストラップブローカーをの取得」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetBootstrapBrokers」を参照してください。

### list-clusters

次のコード例は、list-clusters を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能なクラスターを一覧表示するには

次の list-clusters の例では、AWS アカウントの Amazon MSK クラスターを一覧表示します。

```
aws kafka list-clusters
```

出力:

```
{
    "ClusterInfoList": [
        {
            "BrokerNodeGroupInfo": {
                "BrokerAZDistribution": "DEFAULT",
                "ClientSubnets": [
                    "subnet-cbfff283",
                    "subnet-6746046b"
                ],
                "InstanceType": "kafka.m5.large",
                "SecurityGroups": [
                    "sg-f839b688"
                ],
                "StorageInfo": {
                    "EbsStorageInfo": {
                        "VolumeSize": 100
                    }
                }
            },
            "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/demo-
cluster-1/6357e0b2-0e6a-4b86-a0b4-70df934c2e31-5",
            "ClusterName": "demo-cluster-1",
            "CreationTime": "2020-07-09T02:31:36.223000+00:00",
            "CurrentBrokerSoftwareInfo": {
                "KafkaVersion": "2.2.1"
            },
            "CurrentVersion": "K3AEGXETSR30VB",
            "EncryptionInfo": {
                "EncryptionAtRest": {
                    "DataVolumeKMSKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/
a7ca56d5-0768-4b64-a670-339a9fbef81c"
                },
                "EncryptionInTransit": {
                    "ClientBroker": "TLS_PLAINTEXT",
                    "InCluster": true
                }
            },
            "EnhancedMonitoring": "DEFAULT",
            "OpenMonitoring": {
                "Prometheus": {
                    "JmxExporter": {
                        "EnabledInBroker": false
```

```
                    },
                    "NodeExporter": {
                        "EnabledInBroker": false
                    }
                }
            },
            "NumberOfBrokerNodes": 2,
            "State": "ACTIVE",
            "Tags": {},
            "ZookeeperConnectString": "z-2.demo-cluster-1.xuy0sb.c5.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:2181,z-1.demo-cluster-1.xuy0sb.c5.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:2181,z-3.demo-cluster-1.xuy0sb.c5.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:2181"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Managed Streaming for Apache Kafka デベロッパーガイド」の「Amazon MSK クラスターを一覧表示する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListClusters」を参照してください。

### update-broker-storage

次のコード例は、update-broker-storage を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ブローカーの EBS ストレージを更新するには

次の update-broker-storage の例では、クラスター内のすべてのブローカーの EBS ストレージの量を更新します。Amazon MSK は、各ブローカーのターゲットストレージ量を、例で指定された量に設定します。クラスターの現在のバージョンは、クラスターの説明を表示するか、すべてのクラスターを一覧表示することで取得できます。

```
aws kafka update-broker-storage \
    --cluster-arn "arn:aws:kafka:us-west-2:123456789012:cluster/MessagingCluster/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE-2" \
    --current-version "K21V3IB1VIZYYH" \
    --target-broker-ebs-volume-info "KafkaBrokerNodeId=ALL,VolumeSizeGB=1100"
```

出力は、この update-broker-storage オペレーションの ARN を返します。このオペレーションが完了したかどうかを判断するには、この ARN を入力として指定した describe-cluster-operation コマンドを使用します。

```
{
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-west-2:123456789012:cluster/MessagingCluster/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE-2",
    "ClusterOperationArn": "arn:aws:kafka:us-west-2:123456789012:cluster-
operation/V123450123/a1b2c3d4-1234-abcd-cdef-22222EXAMPLE-2/a1b2c3d4-abcd-1234-
bcde-33333EXAMPLE"
}
```

詳細については、「Amazon Managed Streaming for Apache Kafka デベロッパーガイド」の「ブローカー用 EBS ストレージを更新する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateBrokerStorage」を参照してください。

### update-cluster-configuration

次のコード例は、update-cluster-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon MSK クラスターの設定を更新するには

次の update-cluster-configuration の例では、指定された既存の MSK クラスターの設定を更新します。ここでは、カスタム MSK 設定を使用します。

```
aws kafka update-cluster-configuration \
    --cluster-arn "arn:aws:kafka:us-west-2:123456789012:cluster/MessagingCluster/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE-2" \
    --configuration-info file://configuration-info.json \
    --current-version "K21V3IB1VIZYYH"
```

configuration-info.json の内容:

```
{
    "Arn": "arn:aws:kafka:us-west-2:123456789012:configuration/CustomConfiguration/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE-2",
    "Revision": 1
```

```
}
```

出力は、この update-cluster-configuration オペレーションの ARN を返します。このオペレーションが完了したかどうかを判断するには、この ARN を入力として指定した describe-cluster-operation コマンドを使用します。

```
{
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-west-2:123456789012:cluster/MessagingCluster/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE-2",
    "ClusterOperationArn": "arn:aws:kafka:us-west-2:123456789012:cluster-
operation/V123450123/a1b2c3d4-1234-abcd-cdef-22222EXAMPLE-2/a1b2c3d4-abcd-1234-
bcde-33333EXAMPLE"
}
```

詳細については、「Amazon Managed Streaming for Apache Kafka デベロッパーガイド」の「Amazon MSK クラスターの設定を更新する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateClusterConfiguration」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Network Flow Monitor の例

次のコード例は、Network Flow Monitor で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `create-monitor`

次のコード例は、create-monitor を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モニターを作成するには

次の create-monitor の例では、指定したアカウントに demo という名前のモニターを作成します。

```
aws networkflowmonitor create-monitor \
    --monitor-name demo \
    --local-resources type="AWS::EC2::VPC",identifier="arn:aws:ec2:us-
east-1:123456789012:vpc/vpc-03ea55eeda25adbb0"  \
    --scope-arn arn:aws:networkflowmonitor:us-east-1:123456789012:scope/
e21cda79-30a0-4c12-9299-d8629d76d8cf
```

出力:

```
{
    "monitorArn": "arn:aws:networkflowmonitor:us-east-1:123456789012:monitor/demo",
    "monitorName": "demo",
    "monitorStatus": "ACTIVE",
    "tags": {}
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Network Flow Monitor でモニターを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateMonitor」を参照してください。

### create-scope

次のコード例は、create-scope を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スコープを作成するには

次の create-scope の例では、Network Flow Monitor によってネットワークトラフィックメトリクスが生成される対象となるリソースのセットを含むスコープを作成します。

```
aws networkflowmonitor create-scope \
```

```
    --targets '[{"targetIdentifier":{"targetId":
{"accountId":"123456789012"},"targetType":"ACCOUNT"},"region":"us-east-1"}]'
```

出力:

```
{
    "scopeId": "97626f8d-8a21-4b5d-813a-1a0962dd4615",
    "status": "IN_PROGRESS",
    "tags": {}
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Network Flow Monitor のコンポーネントと機能」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateScope」を参照してください。

### delete-monitor

次のコード例は、delete-monitor を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モニターを削除するには

次の delete-monitor の例では、指定したアカウントから demo という名前のモニターを削除します。

```
aws networkflowmonitor delete-monitor \
    --monitor-name demo
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Network Flow Monitor でモニターを削除する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteMonitor」を参照してください。

### delete-scope

次のコード例は、delete-scope を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スコープを削除するには

次の delete-scope の例では、指定したスコープを削除します。

```
aws networkflowmonitor delete-scope \
    --scope-id fdc20616-6bb4-4242-a24e-a748e65ca7ac
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Network Flow Monitor のコンポーネントと機能」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteScope」を参照してください。

### get-monitor

次のコード例は、get-monitor を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モニターに関する情報を取得するには

次の get-monitor の例では、指定されたアカウントの demo という名前のモニターに関する情報が表示されます。

```
aws networkflowmonitor get-monitor \
    --monitor-name Demo
```

出力:

```
{
    "monitorArn": "arn:aws:networkflowmonitor:us-east-1:123456789012:monitor/Demo",
    "monitorName": "Demo",
    "monitorStatus": "ACTIVE",
    "localResources": [
        {
            "type": "AWS::EC2::VPC",
            "identifier": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:vpc/
vpc-03ea55eeda25adbb0"
```

```
        }
    ],
    "remoteResources": [],
    "createdAt": "2024-12-09T12:21:51.616000-06:00",
    "modifiedAt": "2024-12-09T12:21:55.412000-06:00",
    "tags": {}
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Network Flow Monitor のコンポーネントと機能」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetMonitor」を参照してください。

### get-query-results-workload-insights-top-contributors-data

次のコード例は、get-query-results-workload-insights-top-contributors-data を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワークロードインサイトでトップコントリビューターデータを取得するには

次の get-query-results-workload-insights-top-contributors-data の例では、指定したクエリのデータを返します。

```
aws networkflowmonitor get-query-results-workload-insights-top-contributors-data \
    --scope-id e21cda79-30a0-4c12-9299-d8629d76d8cf \
    --query-id cc4f4ab3-3103-33b8-80ff-d6597a0c6cea
```

出力:

```
{
    "datapoints": [
        {
            "timestamps": [
                "2024-12-09T19:00:00+00:00",
                "2024-12-09T19:05:00+00:00",
                "2024-12-09T19:10:00+00:00"
            ],
            "values": [
                259943.0,
```

```
                194856.0,
                216432.0
            ],
            "label": "use1-az6"
        }
    ],
    "unit": "Bytes"
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「ワークロードインサイトを使用してネットワークフローを評価する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetQueryResultsWorkloadInsightsTopContributorsData」を参照してください。

### get-query-results-workload-insights-top-contributors

次のコード例は、get-query-results-workload-insights-top-contributors を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワークロードインサイトでトップコントリビューターを取得するには

次の get-query-results-workload-insights-top-contributors の例では、指定したクエリのデータを返します。

```
aws networkflowmonitor get-query-results-workload-insights-top-contributors \
    --scope-id e21cda79-30a0-4c12-9299-d8629d76d8cf \
    --query-id 1fc423d3-b144-37a6-80e6-e2c7d26eea0c
```

出力:

```
{
    "topContributors": [
        {
            "accountId": "123456789012",
            "localSubnetId": "subnet-0a5b30fb95dca2c14",
            "localAz": "use1-az6",
            "localVpcId": "vpc-03ea55eeda25adbb0",
            "localRegion": "us-east-1",
            "remoteIdentifier": "",
```

```
            "value": 908443,
            "localSubnetArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:subnet/
subnet-0a5b30fb95dca2c14",
            "localVpcArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:vpc/
vpc-03ea55eeda25adbb0"
        }
    ]
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「ワークロードインサイトを使用してネットワークフローを評価する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetQueryResultsWorkloadInsightsTopContributors」を参照してください。

### get-query-status-monitor-top-contributors

次のコード例は、get-query-status-monitor-top-contributors を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クエリのステータスを取得するには

次の get-query-status-monitor-top-contributors の例では、指定したアカウントのクエリの現在のステータスを表示します。

```
aws networkflowmonitor get-query-status-monitor-top-contributors \
    --monitor-name Demo \
    --query-id 5398eabd-bc40-3f5f-aba3-bcb639d3c7ca
```

出力:

```
{
    "status": "SUCCEEDED"
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「ワークロードインサイトを使用してネットワークフローを評価する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetQueryStatusMonitorTopContributors」を参照してください。

### get-query-status-workload-insights-top-contributors-data

次のコード例は、get-query-status-workload-insights-top-contributors-data を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クエリのステータスを取得するには

次の get-query-status-workload-insights-top-contributors-data の例では、指定したアカウントのクエリの現在のステータスを表示します。

```
aws networkflowmonitor get-query-status-workload-insights-top-contributors-data \
    --scope-id e21cda79-30a0-4c12-9299-d8629d76d8cf \
    --query-id 4333754d-8ae1-3f29-b6b7-c36db2e7f8ac
```

出力:

```
{
    "status": "SUCCEEDED"
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「ワークロードインサイトを使用してネットワークフローを評価する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetQueryStatusWorkloadInsightsTopContributorsData」を参照してください。

### get-query-status-workload-insights-top-contributors

次のコード例は、get-query-status-workload-insights-top-contributors を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クエリのステータスを取得するには

次の get-query-status-workload-insights-top-contributors の例では、指定したアカウントのクエリの現在のステータスを表示します。

```
aws networkflowmonitor get-query-status-workload-insights-top-contributors \
```

```
    --scope-id e21cda79-30a0-4c12-9299-d8629d76d8cf \
    --query-id f2a87c70-3e5a-362e-8beb-4747d13d8419
```

出力:

```
{
    "status": "SUCCEEDED"
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「ワークロードインサイトを使用してネットワークフローを評価する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetQueryStatusWorkloadInsightsTopContributors」を参照してください。

### get-scope

次のコード例は、get-scope を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スコープに関する情報を取得するには

次の get-scope の例では、ステータス、タグ、名前、ターゲットの詳細など、スコープに関する情報を表示します。

```
aws networkflowmonitor get-scope \
    --scope-id e21cda79-30a0-4c12-9299-d8629d76d8cf
```

出力:

```
{
    "scopeId": "e21cda79-30a0-4c12-9299-d8629d76d8cf",
    "status": "SUCCEEDED",
    "scopeArn": "arn:aws:networkflowmonitor:us-east-1:123456789012:scope/
e21cda79-30a0-4c12-9299-d8629d76d8cf",
    "targets": [
        {
            "targetIdentifier": {
                "targetId": {
                    "accountId": "123456789012"
```

```
                },
                "targetType": "ACCOUNT"
            },
            "region": "us-east-1"
        }
    ],
    "tags": {}
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Network Flow Monitor のコンポーネントと機能」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetScope」を参照してください。

### `list-monitors`

次のコード例は、`list-monitors` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

モニターのリストを取得するには

次の `list-monitors` の例では、指定したアカウントのすべてのモニターを返します。

```
aws networkflowmonitor list-monitors
```

出力:

```
{
    "monitors": [
        {
            "monitorArn": "arn:aws:networkflowmonitor:us-
east-1:123456789012:monitor/Demo",
            "monitorName": "Demo",
            "monitorStatus": "ACTIVE"
        }
    ]
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Network Flow Monitor のコンポーネントと機能」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListMonitors」を参照してください。

### list-scopes

次のコード例は、list-scopes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スコープのリストを取得するには

次の list-scopes の例では、指定したアカウントのすべてのスコープを一覧表示します。

```
aws networkflowmonitor list-scopes
```

出力:

```
{
    "scopes": [
        {
            "scopeId": "fdc20616-6bb4-4242-a24e-a748e65ca7ac",
            "status": "SUCCEEDED",
            "scopeArn": "arn:aws:networkflowmonitor:us-east-1:123456789012:scope/
fdc20616-6bb4-4242-a24e-a748e65ca7ac"
        }
    ]
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Network Flow Monitor のコンポーネントと機能」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListScopes」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

タグを一覧表示するには

次の list-tags-for-resource の例では、指定したリソースに関連付けられているすべてのタグを返します。

```
aws networkflowmonitor list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:networkflowmonitor:us-east-1:123456789012:monitor/Demo
```

出力:

```
{
    "tags": {
        "Value": "Production",
        "Key": "stack"
    }
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### start-query-monitor-top-contributors

次のコード例は、start-query-monitor-top-contributors を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クエリを開始するには

次の start-query-monitor-top-contributors の例では、トップコントリビューターを取得するためのクエリ ID を返すクエリを開始します。

```
aws networkflowmonitor start-query-monitor-top-contributors \
    --monitor-name Demo \
    --start-time 2024-12-09T19:00:00Z \
    --end-time 2024-12-09T19:15:00Z \
    --metric-name DATA_TRANSFERRED \
    --destination-category UNCLASSIFIED
```

出力:

```
{
    "queryId": "aecd3a88-0283-35b0-a17d-6e944dc8531d"
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「ワークロードインサイトを使用してネットワークフローを評価する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「StartQueryWorkloadInsightsTopContributorsData」を参照してください。

### `start-query-workload-insights-top-contributors-data`

次のコード例は、`start-query-workload-insights-top-contributors-data` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クエリを開始するには

次の `start-query-workload-insights-top-contributors-data` の例では、トップコントリビューターを取得するためのクエリ ID を返すクエリを開始します。

```
aws networkflowmonitor start-query-workload-insights-top-contributors-data \
    --scope-id e21cda79-30a0-4c12-9299-d8629d76d8cf \
    --start-time 2024-12-09T19:00:00Z \
    --end-time 2024-12-09T19:15:00Z \
    --metric-name DATA_TRANSFERRED \
    --destination-category UNCLASSIFIED
```

出力:

```
{
    "queryId": "cc4f4ab3-3103-33b8-80ff-d6597a0c6cea"
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「ワークロードインサイトを使用してネットワークフローを評価する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「StartQueryWorkloadInsightsTopContributorsData」を参照してください。

### start-query-workload-insights-top-contributors

次のコード例は、start-query-workload-insights-top-contributors を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クエリを開始するには

次の start-query-workload-insights-top-contributors の例では、トップコントリビューターを取得するためのクエリ ID を返すクエリを開始します。

```
aws networkflowmonitor start-query-workload-insights-top-contributors \
    --scope-id e21cda79-30a0-4c12-9299-d8629d76d8cf \
    --start-time 2024-12-09T19:00:00Z \
    --end-time 2024-12-09T19:15:00Z \
    --metric-name DATA_TRANSFERRED \
    --destination-category UNCLASSIFIED
```

出力:

```
{
    "queryId": "1fc423d3-b144-37a6-80e6-e2c7d26eea0c"
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「ワークロードインサイトを使用してネットワークフローを評価する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「StartQueryWorkloadInsightsTopContributors」を参照してください。

### stop-query-monitor-top-contributors

次のコード例は、stop-query-monitor-top-contributors を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クエリを停止するには

次の stop-query-monitor-top-contributors の例では、指定したアカウントのクエリを停止します。

```
aws networkflowmonitor stop-query-monitor-top-contributors \
    --monitor-name Demo \
    --query-id aecd3a88-0283-35b0-a17d-6e944dc8531d
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「ワークロードインサイトを使用してネットワークフローを評価する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「StopQueryMonitorTopContributors」を参照してください。

### stop-query-workload-insights-top-contributors-data

次のコード例は、stop-query-workload-insights-top-contributors-data を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クエリを停止するには

次の stop-query-workload-insights-top-contributors-data の例では、指定したアカウントのクエリを停止します。

```
aws networkflowmonitor stop-query-workload-insights-top-contributors-data \
    --scope-id e21cda79-30a0-4c12-9299-d8629d76d8cf \
    --query-id cc4f4ab3-3103-33b8-80ff-d6597a0c6cea
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「ワークロードインサイトを使用してネットワークフローを評価する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「StopQueryWorkloadInsightsTopContributorsData」を参照してください。

### stop-query-workload-insights-top-contributors

次のコード例は、stop-query-workload-insights-top-contributors を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クエリを停止するには

次の stop-query-workload-insights-top-contributors の例では、指定したアカウントのクエリを停止します。

```
aws networkflowmonitor stop-query-workload-insights-top-contributors \
    --scope-id e21cda79-30a0-4c12-9299-d8629d76d8cf \
    --query-id 1fc423d3-b144-37a6-80e6-e2c7d26eea0c
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「ワークロードインサイトを使用してネットワークフローを評価する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「StopQueryWorkloadInsightsTopContributors」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定されたリソースにタグを追加する方法

次の tag-resource の例では、指定したアカウントのモニターにタグを追加します。

```
aws networkflowmonitor tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:networkflowmonitor:us-east-1:123456789012:monitor/Demo \
    --tags Key=stack,Value=Production
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定したリソースからタグを削除するには

次の untag-resource の例では、指定したアカウントのモニターからタグを削除します。

```
aws networkflowmonitor untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:networkflowmonitor:us-east-1:123456789012:monitor/Demo \
    --tag-keys stack
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-monitor

次のコード例は、update-monitor を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存のモニターを更新するには

次の update-monitor の例では、指定したアカウントの Demo という名前のモニターを更新します。

```
aws networkflowmonitor update-monitor \
    --monitor-name Demo \
    --local-resources-to-add type="AWS::EC2::VPC",identifier="arn:aws:ec2:us-
east-1:123456789012:vpc/vpc-048d08dfbec623f94"
```

出力:

```
{
    "monitorArn": "arn:aws:networkflowmonitor:us-east-1:123456789012:monitor/Demo",
    "monitorName": "Demo",
```

```
    "monitorStatus": "ACTIVE",
    "tags": {
        "Value": "Production",
        "Key": "stack"
    }
}
```

詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Network Flow Monitor のコンポーネントと機能」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateMonitor」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Network Manager の例

次のコード例は、Network Manager で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `associate-customer-gateway`

次のコード例は、`associate-customer-gateway` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタマーゲートウェイを関連付けるには

次の `associate-customer-gateway` の例では、指定されたグローバルネットワーク内のカスタマーゲートウェイ `cgw-11223344556677889` をデバイス `device-07f6fd08867abc123` に関連付けます。

```
aws networkmanager associate-customer-gateway \
    --customer-gateway-arn arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:customer-gateway/
cgw-11223344556677889  \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --device-id device-07f6fd08867abc123 \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "CustomerGatewayAssociation": {
        "CustomerGatewayArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:customer-gateway/
cgw-11223344556677889",
        "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
        "DeviceId": "device-07f6fd08867abc123",
        "State": "PENDING"
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateway Network Manager Guide」の「Customer Gateway Associations」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateCustomerGateway」を参照してください。

### associate-link

次のコード例は、associate-link を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リンクを関連付けるには

次の associate-link の例では、リンク link-11112222aaaabbbb1 をデバイス device-07f6fd08867abc123 に関連付けます。リンクとデバイスは、指定されたグローバルネットワークにあります。

```
aws networkmanager associate-link \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --device-id device-07f6fd08867abc123 \
    --link-id link-11112222aaaabbbb1 \
```

```
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "LinkAssociation": {
        "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
        "DeviceId": "device-07f6fd08867abc123",
        "LinkId": "link-11112222aaaabbbb1",
        "LinkAssociationState": "PENDING"
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateway Network Manager Guide」の「Device and Link Associations」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateLink」を参照してください。

### create-core-network

次のコード例は、create-core-network を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コアネットワークを作成するには

次の create-core-network の例では、AWS Cloud WAN グローバルネットワーク内でオプションの説明とタグを使用してコアネットワークを作成します。

```
aws networkmanager create-core-network \
    --global-network-id global-network-cdef-EXAMPLE22222 \
    --description "Main headquarters location" \
    --tags Key=Name,Value="New York City office"
```

出力:

```
{
    "CoreNetwork": {
        "GlobalNetworkId": "global-network-cdef-EXAMPLE22222",
        "CoreNetworkId": "core-network-cdef-EXAMPLE33333",
```

```
        "CoreNetworkArn": "arn:aws:networkmanager::987654321012:core-network/core-
network-cdef-EXAMPLE33333",
        "Description": "Main headquarters location",
        "CreatedAt": "2022-01-10T19:53:59+00:00",
        "State": "AVAILABLE",
        "Tags": [
            {
                "Key": "Name",
                "Value": "New York City office"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS Cloud WAN User Guide」の「Global and core networks」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateCoreNetwork」を参照してください。

### create-device

次のコード例は、create-device を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デバイスを作成するには

次の create-device の例では、指定されたグローバルネットワークにデバイスを作成します。デバイスの詳細には、説明、タイプ、ベンダー、モデル、およびシリアル番号が含まれます。

```
aws networkmanager create-device
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --description "New York office device" \
    --type "office device" \
    --vendor "anycompany" \
    --model "abcabc" \
    --serial-number "1234" \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
```

```
    "Device": {
        "DeviceId": "device-07f6fd08867abc123",
        "DeviceArn": "arn:aws:networkmanager::123456789012:device/global-
network-01231231231231231/device-07f6fd08867abc123",
        "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
        "Description": "New York office device",
        "Type": "office device",
        "Vendor": "anycompany",
        "Model": "abcabc",
        "SerialNumber": "1234",
        "CreatedAt": 1575554005.0,
        "State": "PENDING"
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateway Network Manager Guide」の「Working with Devices」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDevice」を参照してください。

### create-global-network

次のコード例は、create-global-network を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グローバルネットワークを作成するには

次の create-global-network の例では、新しいグローバルネットワークを作成します。作成時の初期状態は PENDING です。

```
aws networkmanager create-global-network
```

出力:

```
{
    "GlobalNetwork": {
        "GlobalNetworkId": "global-network-00a77fc0f722dae74",
        "GlobalNetworkArn": "arn:aws:networkmanager::987654321012:global-network/
global-network-00a77fc0f722dae74",
        "CreatedAt": "2022-03-14T20:31:56+00:00",
```

```
        "State": "PENDING"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateGlobalNetwork」を参照してください。

### create-link

次のコード例は、create-link を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リンクを作成するには

次の create-link の例では、指定されたグローバルネットワークにリンクを作成します。リンクには、リンクタイプ、帯域幅、プロバイダーの説明と詳細が含まれます。サイト ID は、リンクが関連付けられているサイトを示します。

```
aws networkmanager create-link \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --description "VPN Link" \
    --type "broadband" \
    --bandwidth UploadSpeed=10,DownloadSpeed=20 \
    --provider "AnyCompany" \
    --site-id site-444555aaabbb11223 \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "Link": {
        "LinkId": "link-11112222aaaabbbb1",
        "LinkArn": "arn:aws:networkmanager::123456789012:link/global-
network-01231231231231231/link-11112222aaaabbbb1",
        "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
        "SiteId": "site-444555aaabbb11223",
        "Description": "VPN Link",
        "Type": "broadband",
        "Bandwidth": {
            "UploadSpeed": 10,
            "DownloadSpeed": 20
```

```
        },
        "Provider": "AnyCompany",
        "CreatedAt": 1575555811.0,
        "State": "PENDING"
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateway Network Manager Guide」の「Working with Links」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateLink」を参照してください。

### create-site

次のコード例は、create-site を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サイトを作成するには

次の create-site の例では、指定されたグローバルネットワークにサイトを作成します。サイトの詳細には、説明と位置情報が含まれます。

```
aws networkmanager create-site \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --description  "New York head office" \
    --location Latitude=40.7128,Longitude=-74.0060 \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "Site": {
        "SiteId": "site-444555aaabbb11223",
        "SiteArn": "arn:aws:networkmanager::123456789012:site/global-
network-01231231231231231/site-444555aaabbb11223",
        "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
        "Description": "New York head office",
        "Location": {
            "Latitude": "40.7128",
            "Longitude": "-74.0060"
        },
```

```
        "CreatedAt": 1575554300.0,
        "State": "PENDING"
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateway Network Manager Guide」の「Working with Sites」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateSite」を参照してください。

### create-vpc-attachment

次のコード例は、create-vpc-attachment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC アタッチメントを作成するには

次の create-vpc-attachment の例では、コアネットワークで IPv6 をサポートする VPC アタッチメントを作成します。

```
aws networkmanager create-vpc-attachment \
    --core-network-id core-network-0fab62fe438d94db6 \
    --vpc-arn arn:aws:ec2:us-east-1:987654321012:vpc/vpc-09f37f69e2786eeb8  \
    --subnet-arns arn:aws:ec2:us-east-1:987654321012:subnet/subnet-04ca4e010857e7bb7
 \
    --Ipv6Support=true
```

出力:

```
{
    "VpcAttachment": {
        "Attachment": {
            "CoreNetworkId": "core-network-0fab62fe438d94db6",
            "AttachmentId": "attachment-05e1da6eba87a06e6",
            "OwnerAccountId": "987654321012",
            "AttachmentType": "VPC",
            "State": "CREATING",
            "EdgeLocation": "us-east-1",
            "ResourceArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:987654321012:vpc/
vpc-09f37f69e2786eeb8",
            "Tags": [],
```

```
            "CreatedAt": "2022-03-10T20:59:14+00:00",
            "UpdatedAt": "2022-03-10T20:59:14+00:00"
        },
        "SubnetArns": [
            "arn:aws:ec2:us-east-1:987654321012:subnet/subnet-04ca4e010857e7bb7"
        ],
        "Options": {
            "Ipv6Support": true
        }
    }
}
```

詳細については、「Cloud WAN User Guide」の「Create an attachment」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateVpcAttachment」を参照してください。

### delete-attachment

次のコード例は、delete-attachment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アタッチメントを削除するには

次の delete-attachment の例では、Connect アタッチメントを削除します。

```
aws networkmanager delete-attachment \
    --attachment-id attachment-01feddaeae26ab68c
```

出力:

```
{
    "Attachment": {
        "CoreNetworkId": "core-network-0f4b0a9d5ee7761d1",
        "AttachmentId": "attachment-01feddaeae26ab68c",
        "OwnerAccountId": "987654321012",
        "AttachmentType": "CONNECT",
        "State": "DELETING",
        "EdgeLocation": "us-east-1",
        "ResourceArn": "arn:aws:networkmanager::987654321012:attachment/
attachment-02c3964448fedf5aa",
        "CreatedAt": "2022-03-15T19:18:41+00:00",
```

```
        "UpdatedAt": "2022-03-15T19:28:59+00:00"
    }
}
```

詳細については、「Cloud WAN User Guide」の「Delete attachments」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAttachment」を参照してください。

### delete-bucket-analytics-configuration

次のコード例は、delete-bucket-analytics-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットの分析設定を削除するには

次の delete-bucket-analytics-configuration の例では、指定されたバケットと ID の分析設定を削除します。

```
aws s3api delete-bucket-analytics-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --id 1
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteBucketAnalyticsConfiguration」を参照してください。

### delete-bucket-metrics-configuration

次のコード例は、delete-bucket-metrics-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットのメトリクス設定を削除するには

次の delete-bucket-metrics-configuration の例では、指定したバケットと ID のメトリクス設定を削除します。

```
aws s3api delete-bucket-metrics-configuration \
```

```
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --id 123
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteBucketMetricsConfiguration」を参照してください。

### delete-core-network

次のコード例は、delete-core-network を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コアネットワークを削除するには

次の delete-core-network の例では、Cloud WAN グローバルネットワークからコアネットワークを削除します。

```
aws networkmanager delete-core-network \
    --core-network-id core-network-0fab62fe438d94db6
```

出力:

```
{
    "CoreNetwork": {
        "GlobalNetworkId": "global-network-0d59060f16a73bc41",
        "CoreNetworkId": "core-network-0fab62fe438d94db6",
        "Description": "Main headquarters location",
        "CreatedAt": "2021-12-09T18:31:11+00:00",
        "State": "DELETING",
        "Segments": [
            {
                "Name": "dev",
                "EdgeLocations": [
                    "us-east-1"
                ],
                "SharedSegments": []
            }
        ],
        "Edges": [
            {
                "EdgeLocation": "us-east-1",
```

```
                "Asn": 64512,
                "InsideCidrBlocks": []
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Cloud WAN User Guide」の「Core networks」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteCoreNetwork」を参照してください。

### delete-device

次のコード例は、delete-device を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デバイスを削除するには

次の delete-device の例では、指定されたグローバルネットワークから、指定されたデバイスを削除します。

```
aws networkmanager delete-device \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --device-id device-07f6fd08867abc123 \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "Device": {
        "DeviceId": "device-07f6fd08867abc123",
        "DeviceArn": "arn:aws:networkmanager::123456789012:device/global-
network-01231231231231231/device-07f6fd08867abc123",
        "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
        "Description": "New York office device",
        "Type": "office device",
        "Vendor": "anycompany",
        "Model": "abcabc",
        "SerialNumber": "1234",
        "SiteId": "site-444555aaabbb11223",
        "CreatedAt": 1575554005.0,
```

```
        "State": "DELETING"
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateway Network Manager Guide」の「Working with Devices」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDevice」を参照してください。

### delete-global-network

次のコード例は、delete-global-network を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グローバルネットワークを削除するには

次の delete-global-network の例では、グローバルネットワークを削除します。

```
aws networkmanager delete-global-network \
    --global-network-id global-network-052bedddccb193b6b
```

出力:

```
{
    "GlobalNetwork": {
        "GlobalNetworkId": "global-network-052bedddccb193b6b",
        "GlobalNetworkArn": "arn:aws:networkmanager::987654321012:global-network/
global-network-052bedddccb193b6b",
        "CreatedAt": "2021-12-09T18:19:12+00:00",
        "State": "DELETING"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteGlobalNetwork」を参照してください。

### delete-link

次のコード例は、delete-link を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リンクを削除するには

次の delete-link の例では、指定されたグローバルネットワークから、指定されたリンクを削除します。

```
aws networkmanager delete-link \
    --global-network-id global-network-01231231231231231  \
    --link-id link-11112222aaaabbbb1 \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "Link": {
        "LinkId": "link-11112222aaaabbbb1",
        "LinkArn": "arn:aws:networkmanager::123456789012:link/global-
network-01231231231231231/link-11112222aaaabbbb1",
        "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
        "SiteId": "site-444555aaabbb11223",
        "Description": "VPN Link",
        "Type": "broadband",
        "Bandwidth": {
            "UploadSpeed": 20,
            "DownloadSpeed": 20
        },
        "Provider": "AnyCompany",
        "CreatedAt": 1575555811.0,
        "State": "DELETING"
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateway Network Manager Guide」の「Working with Links」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteLink」を参照してください。

### delete-public-access-block

次のコード例は、delete-public-access-block を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットのブロックパブリックアクセス設定を削除するには

次の delete-public-access-block の例では、指定したバケットのブロックパブリックアクセス設定を削除します。

```
aws s3api delete-public-access-block \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePublicAccessBlock」を参照してください。

## delete-site

次のコード例は、delete-site を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サイトを削除するには

次の delete-site の例では、指定されたグローバルネットワークで、指定されたサイト (site-444555aaabbb11223) を削除します。

```
aws networkmanager delete-site \
    --global-network-id global-network-01231231231231231  \
    --site-id site-444555aaabbb11223 \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "Site": {
        "SiteId": "site-444555aaabbb11223",
        "SiteArn": "arn:aws:networkmanager::123456789012:site/global-
network-01231231231231231/site-444555aaabbb11223",
        "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
        "Description": "New York head office",
        "Location": {
            "Latitude": "40.7128",
```

```
            "Longitude": "-74.0060"
        },
        "CreatedAt": 1575554300.0,
        "State": "DELETING"
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateway Network Manager Guide」の「Working with Sites」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteSite」を参照してください。

### deregister-transit-gateway

次のコード例は、deregister-transit-gateway を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グローバルネットワークからトランジットゲートウェイを登録解除するには

次の deregister-transit-gateway の例では、指定されたグローバルネットワークから、指定されたトランジットゲートウェイの登録を解除します。

```
aws networkmanager deregister-transit-gateway \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --transit-gateway-arn arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:transit-gateway/
tgw-123abc05e04123abc \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayRegistration": {
        "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
        "TransitGatewayArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:transit-gateway/
tgw-123abc05e04123abc",
        "State": {
            "Code": "DELETING"
        }
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateway Network Manager Guide」の「Transit Gateway Registrations」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeregisterTransitGateway」を参照してください。

### describe-global-networks

次のコード例は、describe-global-networks を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グローバルネットワークについて説明するには

次の describe-global-networks の例では、アカウント内のすべてのグローバルネットワークについて説明します。

```
aws networkmanager describe-global-networks \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "GlobalNetworks": [
        {
            "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
            "GlobalNetworkArn": "arn:aws:networkmanager::123456789012:global-
network/global-network-01231231231231231",
            "Description": "Company 1 global network",
            "CreatedAt": 1575553525.0,
            "State": "AVAILABLE"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeGlobalNetworks」を参照してください。

### disassociate-customer-gateway

次のコード例は、disassociate-customer-gateway を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタマーゲートウェイの関連付けを解除するには

次の disassociate-customer-gateway の例では、指定されたカスタマーゲートウェイ (cgw-11223344556677889) の関連付けを、指定されたグローバルネットワークから解除します。

```
aws networkmanager disassociate-customer-gateway \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --customer-gateway-arn arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:customer-gateway/
cgw-11223344556677889 \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "CustomerGatewayAssociation": {
        "CustomerGatewayArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:customer-gateway/
cgw-11223344556677889",
        "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
        "DeviceId": "device-07f6fd08867abc123",
        "State": "DELETING"
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateway Network Manager Guide」の「Customer Gateway Associations」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateCustomerGateway」を参照してください。

### disassociate-link

次のコード例は、disassociate-link を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リンクの関連付けを解除するには

次の disassociate-link の例では、指定されたグローバルネットワークのデバイス device-07f6fd08867abc123 から、指定されたリンクの関連付けを解除します。

```
aws networkmanager disassociate-link \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --device-id device-07f6fd08867abc123 \
    --link-id link-11112222aaaabbbb1 \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "LinkAssociation": {
        "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
        "DeviceId": "device-07f6fd08867abc123",
        "LinkId": "link-11112222aaaabbbb1",
        "LinkAssociationState": "DELETING"
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateway Network Manager Guide」の「Device and Link Associations」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateLink」を参照してください。

### get-bucket-analytics-configuration

次のコード例は、get-bucket-analytics-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

特定の ID を持つバケットの分析設定を取得するには

次の get-bucket-analytics-configuration の例では、指定されたバケットと ID の分析設定を表示します。

```
aws s3api get-bucket-analytics-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --id 1
```

出力:

```
{
```

```
    "AnalyticsConfiguration": {
        "StorageClassAnalysis": {},
        "Id": "1"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetBucketAnalyticsConfiguration」を参照してください。

### get-bucket-metrics-configuration

次のコード例は、get-bucket-metrics-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

特定の ID を持つバケットのメトリクス設定を取得するには

次の get-bucket-metrics-configuration の例では、指定したバケットと ID のメトリクス設定を表示します。

```
aws s3api get-bucket-metrics-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --id 123
```

出力:

```
{
    "MetricsConfiguration": {
        "Filter": {
            "Prefix": "logs"
        },
        "Id": "123"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetBucketMetricsConfiguration」を参照してください。

### get-customer-gateway-associations

次のコード例は、get-customer-gateway-associations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタマーゲートウェイの関連付けを取得するには

次の get-customer-gateway-associations の例では、指定されたグローバルネットワークのカスタマーゲートウェイの関連付けを取得します。

```
aws networkmanager get-customer-gateway-associations \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "CustomerGatewayAssociations": [
        {
            "CustomerGatewayArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:customer-
gateway/cgw-11223344556677889",
            "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
            "DeviceId": "device-07f6fd08867abc123",
            "State": "AVAILABLE"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetCustomerGatewayAssociations」を参照してください。

## get-devices

次のコード例は、get-devices を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デバイスを取得するには

次の get-devices の例では、指定されたグローバルネットワークでデバイスを取得します。

```
aws networkmanager get-devices \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "Devices": [
        {
            "DeviceId": "device-07f6fd08867abc123",
            "DeviceArn": "arn:aws:networkmanager::123456789012:device/global-
network-01231231231231231/device-07f6fd08867abc123",
            "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
            "Description": "NY office device",
            "Type": "office device",
            "Vendor": "anycompany",
            "Model": "abcabc",
            "SerialNumber": "1234",
            "CreatedAt": 1575554005.0,
            "State": "AVAILABLE"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDevices」を参照してください。

### get-link-associations

次のコード例は、get-link-associations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リンクの関連付けを取得するには

次の get-link-associations の例では、指定されたグローバルネットワークでリンクの関連付けを取得します。

```
aws networkmanager get-link-associations \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
```

```
    "LinkAssociations": [
        {
            "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
            "DeviceId": "device-07f6fd08867abc123",
            "LinkId": "link-11112222aaaabbbb1",
            "LinkAssociationState": "AVAILABLE"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetLinkAssociations」を参照してください。

### get-links

次のコード例は、get-links を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リンクを取得するには

次の get-links の例では、指定されたグローバルネットワークでリンクを取得します。

```
aws networkmanager get-links \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "Links": [
        {
            "LinkId": "link-11112222aaaabbbb1",
            "LinkArn": "arn:aws:networkmanager::123456789012:link/global-
network-01231231231231231/link-11112222aaaabbbb1",
            "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
            "SiteId": "site-444555aaabbb11223",
            "Description": "VPN Link",
            "Type": "broadband",
            "Bandwidth": {
                "UploadSpeed": 10,
                "DownloadSpeed": 20
```

```
            },
            "Provider": "AnyCompany",
            "CreatedAt": 1575555811.0,
            "State": "AVAILABLE"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetLinks」を参照してください。

### get-object-retention

次のコード例は、get-object-retention を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オブジェクトのオブジェクト保持設定を取得するには

次の get-object-retention の例では、指定されたオブジェクトの保持設定を取得します。

```
aws s3api get-object-retention \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket-with-object-lock \
    --key doc1.rtf
```

出力:

```
{
    "Retention": {
        "Mode": "GOVERNANCE",
        "RetainUntilDate": "2025-01-01T00:00:00.000Z"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetObjectRetention」を参照してください。

### get-public-access-block

次のコード例は、get-public-access-block を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットのブロックパブリックアクセス設定を指定または削除するには

次の get-public-access-block の例では、指定したバケットのブロックパブリックアクセス設定を表示します。

```
aws s3api get-public-access-block --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

出力:

```
{
    "PublicAccessBlockConfiguration": {
        "IgnorePublicAcls": true,
        "BlockPublicPolicy": true,
        "BlockPublicAcls": true,
        "RestrictPublicBuckets": true
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPublicAccessBlock」を参照してください。

## get-sites

次のコード例は、get-sites を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サイトを取得するには

次の get-sites の例では、指定されたグローバルネットワークでサイトを取得します。

```
aws networkmanager get-sites \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "Sites": [
```

```
        {
            "SiteId": "site-444555aaabbb11223",
            "SiteArn": "arn:aws:networkmanager::123456789012:site/global-
network-01231231231231231/site-444555aaabbb11223",
            "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
            "Description": "NY head office",
            "Location": {
                "Latitude": "40.7128",
                "Longitude": "-74.0060"
            },
            "CreatedAt": 1575554528.0,
            "State": "AVAILABLE"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSites」を参照してください。

### get-transit-gateway-registrations

次のコード例は、get-transit-gateway-registrations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トランジットゲートウェイの登録を取得するには

次の get-transit-gateway-registrations の例では、指定されたグローバルネットワークに登録されているトランジットゲートウェイを取得します。

```
aws networkmanager get-transit-gateway-registrations \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayRegistrations": [
        {
            "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
            "TransitGatewayArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:transit-
gateway/tgw-123abc05e04123abc",
```

```
            "State": {
                "Code": "AVAILABLE"
            }
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetTransitGatewayRegistrations」を参照してください。

### get-vpc-attachment

次の例は、get-vpc-attachment を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

VPC アタッチメントを取得するには

次の get-vpc-attachment の例では、VPC アタッチメントに関する情報を返します。

```
aws networkmanager get-vpc-attachment \
    --attachment-id  attachment-03b7ea450134787da
```

出力:

```
{
    "VpcAttachment": {
        "Attachment": {
            "CoreNetworkId": "core-network-0522de1b226a5d7b3",
            "AttachmentId": "attachment-03b7ea450134787da",
            "OwnerAccountId": "987654321012",
            "AttachmentType": "VPC",
            "State": "CREATING",
            "EdgeLocation": "us-east-1",
            "ResourceArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:987654321012:vpc/vpc-a7c4bbda",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "DevVPC"
                }
            ],
            "CreatedAt": "2022-03-11T17:48:58+00:00",
```

```
            "UpdatedAt": "2022-03-11T17:48:58+00:00"
        },
        "SubnetArns": [
            "arn:aws:ec2:us-east-1:987654321012:subnet/subnet-202cde6c",
            "arn:aws:ec2:us-east-1:987654321012:subnet/subnet-e5022dba",
            "arn:aws:ec2:us-east-1:987654321012:subnet/subnet-2387ae02",
            "arn:aws:ec2:us-east-1:987654321012:subnet/subnet-cda9dffc"
        ],
        "Options": {
            "Ipv6Support": false
        }
    }
}
```

詳細については、「Cloud WAN User Guide」の「Attachments」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetVpcAttachment」を参照してください。

### list-bucket-analytics-configurations

次のコード例は、list-bucket-analytics-configurations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットの分析設定のリストを取得するには

次の list-bucket-analytics-configurations の例では、指定したバケットの分析設定のリストを取得します。

```
aws s3api list-bucket-analytics-configurations \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

出力:

```
{
    "AnalyticsConfigurationList": [
        {
            "StorageClassAnalysis": {},
            "Id": "1"
        }
    ],
```

```
    "IsTruncated": false
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListBucketAnalyticsConfigurations」を参照してください。

### list-bucket-metrics-configurations

次のコード例は、list-bucket-metrics-configurations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットのメトリクス設定のリストを取得するには

次の list-bucket-metrics-configurations の例では、指定されたバケットのメトリクス設定のリストを取得します。

```
aws s3api list-bucket-metrics-configurations \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

出力:

```
{
    "IsTruncated": false,
    "MetricsConfigurationList": [
        {
            "Filter": {
                "Prefix": "logs"
            },
            "Id": "123"
        },
        {
            "Filter": {
                "Prefix": "tmp"
            },
            "Id": "234"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListBucketMetricsConfigurations」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースのタグを一覧表示するには

次の list-tags-for-resource の例では、指定されたデバイスリソース (device-07f6fd08867abc123) のタグを一覧表示します。

```
aws networkmanager list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:networkmanager::123456789012:device/global-network-01231231231231231/device-07f6fd08867abc123 \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "TagList": [
        {
            "Key": "Network",
            "Value": "Northeast"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### put-bucket-metrics-configuration

次のコード例は、put-bucket-metrics-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットのメトリクス設定を指定するには

次の put-bucket-metrics-configuration の例では、指定されたバケットに対して ID 123 のメトリクス設定を指定します。

```
aws s3api put-bucket-metrics-configuration \
```

```
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --id 123 \
    --metrics-configuration '{"Id": "123", "Filter": {"Prefix": "logs"}}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutBucketMetricsConfiguration」を参照してください。

### put-object-retention

次のコード例は、put-object-retention を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オブジェクトのオブジェクト保持設定を指定するには

次の put-object-retention の例では、指定されたオブジェクトのオブジェクト保持設定を 2025-01-01 まで設定します。

```
aws s3api put-object-retention \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket-with-object-lock \
    --key doc1.rtf \
    --retention '{ "Mode": "GOVERNANCE", "RetainUntilDate": "2025-01-01T00:00:00" }'
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutObjectRetention」を参照してください。

### put-public-access-block

次のコード例は、put-public-access-block を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットのブロックパブリックアクセス設定を指定するには

次の put-public-access-block の例では、指定されたバケットの制限ブロックパブリックアクセス設定を指定します。

```
aws s3api put-public-access-block \
```

```
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --public-access-block-
configuration "BlockPublicAcls=true,IgnorePublicAcls=true,BlockPublicPolicy=true,RestrictPub
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutPublicAccessBlock」を参照してください。

### register-transit-gateway

次のコード例は、register-transit-gateway を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トランジットゲートウェイをグローバルネットワークに登録するには

次の register-transit-gateway の例では、指定されたグローバルネットワークにトランジットゲートウェイ tgw-123abc05e04123abc を登録します。

```
aws networkmanager register-transit-gateway \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --transit-gateway-arn arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:transit-gateway/
tgw-123abc05e04123abc \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "TransitGatewayRegistration": {
        "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
        "TransitGatewayArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:transit-gateway/
tgw-123abc05e04123abc",
        "State": {
            "Code": "PENDING"
        }
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateway Network Manager Guide」の「Transit Gateway Registrations」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegisterTransitGateway」を参照してください。

### `reject-attachment`

次のコード例は、`reject-attachment` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アタッチメントを拒否するには

次の `reject-attachment` の例では、VPC アタッチメントリクエストを拒否します。

```
aws networkmanager reject-attachment \
    --attachment-id  attachment-03b7ea450134787da
```

出力:

```
{
    "Attachment": {
        "CoreNetworkId": "core-network-0522de1b226a5d7b3",
        "AttachmentId": "attachment-03b7ea450134787da",
        "OwnerAccountId": "987654321012",
        "AttachmentType": "VPC",
        "State": "AVAILABLE",
        "EdgeLocation": "us-east-1",
        "ResourceArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:987654321012:vpc/vpc-a7c4bbda",
        "CreatedAt": "2022-03-11T17:48:58+00:00",
        "UpdatedAt": "2022-03-11T17:51:25+00:00"
    }
}
```

詳細については、「Cloud WAN User Guide」の「Attachment acceptance」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RejectAttachment」を参照してください。

### `start-route-analysis`

次のコード例は、`start-route-analysis` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルート分析を開始するには

次の start-route-analysis の例では、オプションの include-return-path など、ソースと宛先間の分析を開始します。

```
aws networkmanager start-route-analysis \
    --global-network-id global-network-00aa0aaa0b0aaa000 \
    --source TransitGatewayAttachmentArn=arn:aws:ec2:us-east-1:503089527312:transit-gateway-attachment/tgw-attach-0d4a2d491bf68c093,IpAddress=10.0.0.0 \
    --destination TransitGatewayAttachmentArn=arn:aws:ec2:us-west-1:503089527312:transit-gateway-attachment/tgw-attach-002577f30bb181742,IpAddress=11.0.0.0 \
    --include-return-path
```

出力:

```
{
    "RouteAnalysis": {
        "GlobalNetworkId": "global-network-00aa0aaa0b0aaa000
        "OwnerAccountId": "1111222233333",
        "RouteAnalysisId": "a1873de1-273c-470c-1a2bc2345678",
        "StartTimestamp": 1695760154.0,
        "Status": "RUNNING",
        "Source": {
            "TransitGatewayAttachmentArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:transit-gateway-attachment/tgw-attach-1234567890abcdef0,
            "TransitGatewayArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:transit-gateway/tgw-abcdef01234567890",
            "IpAddress": "10.0.0.0"
        },
        "Destination": {
            "TransitGatewayAttachmentArn": "arn:aws:ec2:us-west-1:555555555555:transit-gateway-attachment/tgw-attach-021345abcdef6789",
            "TransitGatewayArn": "arn:aws:ec2:us-west-1:111122223333:transit-gateway/tgw-09876543210fedcba0",
            "IpAddress": "11.0.0.0"
        },
        "IncludeReturnPath": true,
        "UseMiddleboxes": false
    }
}
```

詳細については、「AWS Global Networks for Transit Gateways User Guide」の「Route Analyzer」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartRouteAnalysis」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースにタグを適用するには

次の tag-resource の例では、タグ Network=Northeast をデバイス device-07f6fd08867abc123 に適用します。

```
aws networkmanager tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:networkmanager::123456789012:device/global-network-01231231231231231/device-07f6fd08867abc123 \
    --tags Key=Network,Value=Northeast \
    --region us-west-2
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースからタグを削除する

次の untag-resource の例では、キー Network のタグをデバイス device-07f6fd08867abc123 から削除します。

```
aws networkmanager untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:networkmanager::123456789012:device/global-network-01231231231231231/device-07f6fd08867abc123 ]
```

```
    --tag-keys Network \
    --region us-west-2
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-device

次のコード例は、update-device を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デバイスを更新するには

次の update-device の例では、デバイスのサイト ID を指定してデバイス device-07f6fd08867abc123 を更新します。

```
aws networkmanager update-device \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --device-id device-07f6fd08867abc123 \
    --site-id site-444555aaabbb11223 \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "Device": {
        "DeviceId": "device-07f6fd08867abc123",
        "DeviceArn": "arn:aws:networkmanager::123456789012:device/global-
network-01231231231231231/device-07f6fd08867abc123",
        "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
        "Description": "NY office device",
        "Type": "Office device",
        "Vendor": "anycompany",
        "Model": "abcabc",
        "SerialNumber": "1234",
        "SiteId": "site-444555aaabbb11223",
        "CreatedAt": 1575554005.0,
        "State": "UPDATING"
    }
```

```
}
```

詳細については、「Transit Gateway Network Manager Guide」の「Working with Devices」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDevice」を参照してください。

### update-global-network

次のコード例は、update-global-network を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グローバルネットワークを更新するには

次の update-global-network の例では、グローバルネットワーク global-network-01231231231231231 の説明を更新します。

```
aws networkmanager update-global-network \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --description "Head offices" \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "GlobalNetwork": {
        "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
        "GlobalNetworkArn": "arn:aws:networkmanager::123456789012:global-network/
global-network-01231231231231231",
        "Description": "Head offices",
        "CreatedAt": 1575553525.0,
        "State": "UPDATING"
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateway Network Manager Guide」の「Global Networks」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateGlobalNetwork」を参照してください。

### update-link

次のコード例は、update-link を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リンクを更新するには

次の update-link の例では、リンク link-11112222aaaabbbb1 の帯域幅情報を更新します。

```
aws networkmanager update-link \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --link-id link-11112222aaaabbbb1 \
    --bandwidth  UploadSpeed=20,DownloadSpeed=20 \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "Link": {
        "LinkId": "link-11112222aaaabbbb1",
        "LinkArn": "arn:aws:networkmanager::123456789012:link/global-
network-01231231231231231/link-11112222aaaabbbb1",
        "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
        "SiteId": "site-444555aaabbb11223",
        "Description": "VPN Link",
        "Type": "broadband",
        "Bandwidth": {
            "UploadSpeed": 20,
            "DownloadSpeed": 20
        },
        "Provider": "AnyCompany",
        "CreatedAt": 1575555811.0,
        "State": "UPDATING"
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateway Network Manager Guide」の「Working with Links」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateLink」を参照してください。

### update-site

次のコード例は、update-site を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サイトを更新するには

次の update-site の例では、指定されたグローバルネットワークのサイト site-444555aaabbb11223 の説明を更新します。

```
aws networkmanager update-site \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --site-id site-444555aaabbb11223 \
    --description "New York Office site" \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "Site": {
        "SiteId": "site-444555aaabbb11223",
        "SiteArn": "arn:aws:networkmanager::123456789012:site/global-
network-01231231231231231/site-444555aaabbb11223",
        "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
        "Description": "New York Office site",
        "Location": {
            "Latitude": "40.7128",
            "Longitude": "-74.0060"
        },
        "CreatedAt": 1575554528.0,
        "State": "UPDATING"
    }
}
```

詳細については、「Transit Gateway Network Manager Guide」の「Working with Sites」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateSite」を参照してください。

# AWS CLI を使用した OpenSearch Service の例

次のコード例は、OpenSearch Service で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック


- アクション


## アクション

### `create-elasticsearch-domain`

次のコード例は、`create-elasticsearch-domain` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon Elasticsearch Service ドメインを作成するには

次の `create-elasticsearch-domain` コマンドは、VPC 内に新しい Amazon Elasticsearch Service ドメインを作成し、1 人のユーザーへのアクセスを制限します。Amazon ES は、指定されたサブネットとセキュリティグループ ID から VPC ID を推測します。

```
aws es create-elasticsearch-domain \
    --domain-name vpc-cli-example \
    --elasticsearch-version 6.2 \
    --elasticsearch-cluster-
config InstanceType=m4.large.elasticsearch,InstanceCount=1 \
    --ebs-options EBSEnabled=true,VolumeType=standard,VolumeSize=10 \
    --access-policies '{"Version":"2012-10-17",        "Statement": [ { "Effect":
 "Allow", "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" }, "Action":"es:*",
 "Resource": "arn:aws:es:us-west-1:123456789012:domain/vpc-cli-example/*" } ] }' \
    --vpc-options SubnetIds=subnet-1a2a3a4a,SecurityGroupIds=sg-2a3a4a5a
```

出力:

```
{
    "DomainStatus": {
        "ElasticsearchClusterConfig": {
            "DedicatedMasterEnabled": false,
            "InstanceCount": 1,
            "ZoneAwarenessEnabled": false,
            "InstanceType": "m4.large.elasticsearch"
        },
        "DomainId": "123456789012/vpc-cli-example",
        "CognitoOptions": {
            "Enabled": false
        },
        "VPCOptions": {
            "SubnetIds": [
                "subnet-1a2a3a4a"
            ],
            "VPCId": "vpc-3a4a5a6a",
            "SecurityGroupIds": [
                "sg-2a3a4a5a"
            ],
            "AvailabilityZones": [
                "us-west-1c"
            ]
        },
        "Created": true,
        "Deleted": false,
        "EBSOptions": {
            "VolumeSize": 10,
            "VolumeType": "standard",
            "EBSEnabled": true
        },
        "Processing": true,
        "DomainName": "vpc-cli-example",
        "SnapshotOptions": {
            "AutomatedSnapshotStartHour": 0
        },
        "ElasticsearchVersion": "6.2",
        "AccessPolicies": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":
\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::123456789012:root\"},\"Action\":
\"es:*\",\"Resource\":\"arn:aws:es:us-west-1:123456789012:domain/vpc-cli-example/*
\"}]}",
        "AdvancedOptions": {
```

```
            "rest.action.multi.allow_explicit_index": "true"
        },
        "EncryptionAtRestOptions": {
            "Enabled": false
        },
        "ARN": "arn:aws:es:us-west-1:123456789012:domain/vpc-cli-example"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Elasticsearch Service デベロッパーガイド」の「Creating and Managing Amazon Elasticsearch Service Domains」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateElasticsearchDomain」を参照してください。

### describe-elasticsearch-domain-config

次のコード例は、describe-elasticsearch-domain-config を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメイン設定の詳細を取得するには

次の describe-elasticsearch-domain-config の例では、特定のドメインの設定の詳細と、各ドメインコンポーネントのステータス情報を示します。

```
aws es describe-elasticsearch-domain-config \
    --domain-name cli-example
```

出力:

```
{
    "DomainConfig": {
        "ElasticsearchVersion": {
            "Options": "7.4",
            "Status": {
                "CreationDate": 1589395034.946,
                "UpdateDate": 1589395827.325,
                "UpdateVersion": 8,
                "State": "Active",
                "PendingDeletion": false
            }
        },
```

```
        "ElasticsearchClusterConfig": {
            "Options": {
                "InstanceType": "c5.large.elasticsearch",
                "InstanceCount": 1,
                "DedicatedMasterEnabled": true,
                "ZoneAwarenessEnabled": false,
                "DedicatedMasterType": "c5.large.elasticsearch",
                "DedicatedMasterCount": 3,
                "WarmEnabled": true,
                "WarmType": "ultrawarm1.medium.elasticsearch",
                "WarmCount": 2
            },
            "Status": {
                "CreationDate": 1589395034.946,
                "UpdateDate": 1589395827.325,
                "UpdateVersion": 8,
                "State": "Active",
                "PendingDeletion": false
            }
        },
        "EBSOptions": {
            "Options": {
                "EBSEnabled": true,
                "VolumeType": "gp2",
                "VolumeSize": 10
            },
            "Status": {
                "CreationDate": 1589395034.946,
                "UpdateDate": 1589395827.325,
                "UpdateVersion": 8,
                "State": "Active",
                "PendingDeletion": false
            }
        },
        "AccessPolicies": {
            "Options": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect
\":\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":\"*\"},\"Action\":\"es:*\",\"Resource\":
\"arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/cli-example/*\"}]}",
            "Status": {
                "CreationDate": 1589395034.946,
                "UpdateDate": 1589395827.325,
                "UpdateVersion": 8,
                "State": "Active",
                "PendingDeletion": false
```

```
            }
        },
        "SnapshotOptions": {
            "Options": {
                "AutomatedSnapshotStartHour": 0
            },
            "Status": {
                "CreationDate": 1589395034.946,
                "UpdateDate": 1589395827.325,
                "UpdateVersion": 8,
                "State": "Active",
                "PendingDeletion": false
            }
        },
        "VPCOptions": {
            "Options": {},
            "Status": {
                "CreationDate": 1591210426.162,
                "UpdateDate": 1591210426.162,
                "UpdateVersion": 18,
                "State": "Active",
                "PendingDeletion": false
            }
        },
        "CognitoOptions": {
            "Options": {
                "Enabled": false
            },
            "Status": {
                "CreationDate": 1591210426.163,
                "UpdateDate": 1591210426.163,
                "UpdateVersion": 18,
                "State": "Active",
                "PendingDeletion": false
            }
        },
        "EncryptionAtRestOptions": {
            "Options": {
                "Enabled": true,
                "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/1a2a3a4a-1a2a-1a2a-1a2a-1a2a3a4a5a6a"
            },
            "Status": {
                "CreationDate": 1589395034.946,
```

```
                "UpdateDate": 1589395827.325,
                "UpdateVersion": 8,
                "State": "Active",
                "PendingDeletion": false
            }
        },
        "NodeToNodeEncryptionOptions": {
            "Options": {
                "Enabled": true
            },
            "Status": {
                "CreationDate": 1589395034.946,
                "UpdateDate": 1589395827.325,
                "UpdateVersion": 8,
                "State": "Active",
                "PendingDeletion": false
            }
        },
        "AdvancedOptions": {
            "Options": {
                "rest.action.multi.allow_explicit_index": "true"
            },
            "Status": {
                "CreationDate": 1589395034.946,
                "UpdateDate": 1589395827.325,
                "UpdateVersion": 8,
                "State": "Active",
                "PendingDeletion": false
            }
        },
        "LogPublishingOptions": {
            "Options": {},
            "Status": {
                "CreationDate": 1591210426.164,
                "UpdateDate": 1591210426.164,
                "UpdateVersion": 18,
                "State": "Active",
                "PendingDeletion": false
            }
        },
        "DomainEndpointOptions": {
            "Options": {
                "EnforceHTTPS": true,
                "TLSSecurityPolicy": "Policy-Min-TLS-1-0-2019-07"
```

```
            },
            "Status": {
                "CreationDate": 1589395034.946,
                "UpdateDate": 1589395827.325,
                "UpdateVersion": 8,
                "State": "Active",
                "PendingDeletion": false
            }
        },
        "AdvancedSecurityOptions": {
            "Options": {
                "Enabled": true,
                "InternalUserDatabaseEnabled": true
            },
            "Status": {
                "CreationDate": 1589395034.946,
                "UpdateDate": 1589827485.577,
                "UpdateVersion": 14,
                "State": "Active",
                "PendingDeletion": false
            }
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon Elasticsearch Service デベロッパーガイド」の「Creating and Managing Amazon Elasticsearch Service Domains」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeElasticsearchDomainConfig」を参照してください。

### describe-elasticsearch-domain

次のコード例は、describe-elasticsearch-domain を使用する方法を示しています。

AWS CLI

単一ドメインの詳細を取得するには

次の describe-elasticsearch-domain の例では、特定のドメインの設定の詳細を示します。

```
aws es describe-elasticsearch-domain \
```

```
    --domain-name cli-example
```

出力:

```
{
    "DomainStatus": {
        "DomainId": "123456789012/cli-example",
        "DomainName": "cli-example",
        "ARN": "arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/cli-example",
        "Created": true,
        "Deleted": false,
        "Endpoint": "search-cli-example-1a2a3a4a5a6a7a8a9a0a.us-
east-1.es.amazonaws.com",
        "Processing": false,
        "UpgradeProcessing": false,
        "ElasticsearchVersion": "7.4",
        "ElasticsearchClusterConfig": {
            "InstanceType": "c5.large.elasticsearch",
            "InstanceCount": 1,
            "DedicatedMasterEnabled": true,
            "ZoneAwarenessEnabled": false,
            "DedicatedMasterType": "c5.large.elasticsearch",
            "DedicatedMasterCount": 3,
            "WarmEnabled": true,
            "WarmType": "ultrawarm1.medium.elasticsearch",
            "WarmCount": 2
        },
        "EBSOptions": {
            "EBSEnabled": true,
            "VolumeType": "gp2",
            "VolumeSize": 10
        },
        "AccessPolicies": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect
\":\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":\"*\"},\"Action\":\"es:*\",\"Resource\":
\"arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/cli-example/*\"}]}",
        "SnapshotOptions": {
            "AutomatedSnapshotStartHour": 0
        },
        "CognitoOptions": {
            "Enabled": false
        },
        "EncryptionAtRestOptions": {
            "Enabled": true,
```

```
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/1a2a3a4a-1a2a-1a2a-1a2a-1a2a3a4a5a6a"
        },
        "NodeToNodeEncryptionOptions": {
            "Enabled": true
        },
        "AdvancedOptions": {
            "rest.action.multi.allow_explicit_index": "true"
        },
        "ServiceSoftwareOptions": {
            "CurrentVersion": "R20200522",
            "NewVersion": "",
            "UpdateAvailable": false,
            "Cancellable": false,
            "UpdateStatus": "COMPLETED",
            "Description": "There is no software update available for this domain.",
            "AutomatedUpdateDate": 0.0
        },
        "DomainEndpointOptions": {
            "EnforceHTTPS": true,
            "TLSSecurityPolicy": "Policy-Min-TLS-1-0-2019-07"
        },
        "AdvancedSecurityOptions": {
            "Enabled": true,
            "InternalUserDatabaseEnabled": true
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon Elasticsearch Service デベロッパーガイド」の「Creating and Managing Amazon Elasticsearch Service Domains」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeElasticsearchDomain」を参照してください。

### `describe-elasticsearch-domains`

次のコード例は、`describe-elasticsearch-domains` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

1 つ以上のドメインの詳細を取得するには

次の describe-elasticsearch-domains の例では、1 つ以上のドメインの設定の詳細を示します。

```
aws es describe-elasticsearch-domains \
    --domain-names cli-example-1 cli-example-2
```

出力:

```
{
    "DomainStatusList": [{
            "DomainId": "123456789012/cli-example-1",
            "DomainName": "cli-example-1",
            "ARN": "arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/cli-example-1",
            "Created": true,
            "Deleted": false,
            "Endpoint": "search-cli-example-1-1a2a3a4a5a6a7a8a9a0a.us-
east-1.es.amazonaws.com",
            "Processing": false,
            "UpgradeProcessing": false,
            "ElasticsearchVersion": "7.4",
            "ElasticsearchClusterConfig": {
                "InstanceType": "c5.large.elasticsearch",
                "InstanceCount": 1,
                 "DedicatedMasterEnabled": true,
                "ZoneAwarenessEnabled": false,
                "DedicatedMasterType": "c5.large.elasticsearch",
                "DedicatedMasterCount": 3,
                "WarmEnabled": true,
                "WarmType": "ultrawarm1.medium.elasticsearch",
                "WarmCount": 2
            },
            "EBSOptions": {
                "EBSEnabled": true,
                "VolumeType": "gp2",
                "VolumeSize": 10
            },
            "AccessPolicies": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect
\":\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":\"*\"},\"Action\":\"es:*\",\"Resource\":
\"arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/cli-example-1/*\"}]}",
            "SnapshotOptions": {
                "AutomatedSnapshotStartHour": 0
            },
            "CognitoOptions": {
```

```
                "Enabled": false
            },
            "EncryptionAtRestOptions": {
                "Enabled": true,
                "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/1a2a3a4a-1a2a-1a2a-1a2a-1a2a3a4a5a6a"
            },
            "NodeToNodeEncryptionOptions": {
                "Enabled": true
            },
            "AdvancedOptions": {
                "rest.action.multi.allow_explicit_index": "true"
            },
            "ServiceSoftwareOptions": {
                "CurrentVersion": "R20200522",
                "NewVersion": "",
                "UpdateAvailable": false,
                "Cancellable": false,
                "UpdateStatus": "COMPLETED",
                "Description": "There is no software update available for this
 domain.",
                "AutomatedUpdateDate": 0.0
            },
            "DomainEndpointOptions": {
                "EnforceHTTPS": true,
                "TLSSecurityPolicy": "Policy-Min-TLS-1-0-2019-07"
            },
            "AdvancedSecurityOptions": {
                "Enabled": true,
                "InternalUserDatabaseEnabled": true
            }
        },
        {
            "DomainId": "123456789012/cli-example-2",
            "DomainName": "cli-example-2",
            "ARN": "arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/cli-example-2",
            "Created": true,
            "Deleted": false,
            "Processing": true,
            "UpgradeProcessing": false,
            "ElasticsearchVersion": "7.4",
            "ElasticsearchClusterConfig": {
                "InstanceType": "r5.large.elasticsearch",
                "InstanceCount": 1,
```

```
                "DedicatedMasterEnabled": false,
                "ZoneAwarenessEnabled": false,
                "WarmEnabled": false
            },
            "EBSOptions": {
                "EBSEnabled": true,
                "VolumeType": "gp2",
                "VolumeSize": 10
            },
            "AccessPolicies": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect
\":\"Deny\",\"Principal\":{\"AWS\":\"*\"},\"Action\":\"es:*\",\"Resource\":
\"arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/cli-example-2/*\"}]}",
            "SnapshotOptions": {
                "AutomatedSnapshotStartHour": 0
            },
            "CognitoOptions": {
                "Enabled": false
            },
            "EncryptionAtRestOptions": {
                "Enabled": false
            },
            "NodeToNodeEncryptionOptions": {
                "Enabled": false
            },
            "AdvancedOptions": {
                "rest.action.multi.allow_explicit_index": "true"
            },
            "ServiceSoftwareOptions": {
                "CurrentVersion": "",
                "NewVersion": "",
                "UpdateAvailable": false,
                "Cancellable": false,
                "UpdateStatus": "COMPLETED",
                "Description": "There is no software update available for this
 domain.",
                "AutomatedUpdateDate": 0.0
            },
            "DomainEndpointOptions": {
                "EnforceHTTPS": false,
                "TLSSecurityPolicy": "Policy-Min-TLS-1-0-2019-07"
            },
            "AdvancedSecurityOptions": {
                "Enabled": false,
                "InternalUserDatabaseEnabled": false
```

```
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Elasticsearch Service デベロッパーガイド」の「Creating and Managing Amazon Elasticsearch Service Domains」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeElasticsearchDomains」を参照してください。

### describe-reserved-elasticsearch-instances

次のコード例は、describe-reserved-elasticsearch-instances を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべての予約済みインスタンスを表示するには

次の describe-elasticsearch-domains の例は、リージョンで予約したすべてのインスタンスの概要を示しています。

```
aws es describe-reserved-elasticsearch-instances
```

出力:

```
{
    "ReservedElasticsearchInstances": [{
        "FixedPrice": 100.0,
        "ReservedElasticsearchInstanceOfferingId":
 "1a2a3a4a5-1a2a-3a4a-5a6a-1a2a3a4a5a6a",
        "ReservationName": "my-reservation",
        "PaymentOption": "PARTIAL_UPFRONT",
        "UsagePrice": 0.0,
        "ReservedElasticsearchInstanceId": "9a8a7a6a-5a4a-3a2a-1a0a-9a8a7a6a5a4a",
        "RecurringCharges": [{
            "RecurringChargeAmount": 0.603,
            "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
        }],
        "State": "payment-pending",
```

```
        "StartTime": 1522872571.229,
        "ElasticsearchInstanceCount": 3,
        "Duration": 31536000,
        "ElasticsearchInstanceType": "m4.2xlarge.elasticsearch",
        "CurrencyCode": "USD"
    }]
}
```

詳細については、「Amazon Elasticsearch Service デベロッパーガイド」の「Reserved Instances」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeReservedElasticsearchInstances」を参照してください。

### `list-domain-names`

次のコード例は、`list-domain-names` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのドメインを一覧表示するには

次の `list-domain-names` の例は、リージョン内のすべてのドメインの簡単な概要を示します。

```
aws es list-domain-names
```

出力:

```
{
    "DomainNames": [{
            "DomainName": "cli-example-1"
        },
        {
            "DomainName": "cli-example-2"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Elasticsearch Service デベロッパーガイド」の「Creating and Managing Amazon Elasticsearch Service Domains」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDomainNames」を参照してください。

## AWS CLI を使用する組織の例

次のコード例は、組織で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### accept-handshake

次のコード例は、accept-handshake を使用する方法を示しています。

AWS CLI

別のアカウントからハンドシェイクを受け入れるには

組織の所有者である Bill は、以前に Juan のアカウントを組織に参加するよう招待しました。次の例は、Juan のアカウントがハンドシェイクを受け入れ、招待に同意したことを示しています。

```
aws organizations accept-handshake --handshake-id h-examplehandshakeid111
```

出力は、次のように表示されます。

```
{
        "Handshake": {
                "Action": "INVITE",
                "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-
exampleorgid/invite/h-examplehandshakeid111",
```

```
                "RequestedTimestamp": 1481656459.257,
                "ExpirationTimestamp": 1482952459.257,
                "Id": "h-examplehandshakeid111",
                "Parties": [
                        {
                                "Id": "o-exampleorgid",
                                "Type": "ORGANIZATION"
                        },
                        {
                                "Id": "juan@example.com",
                                "Type": "EMAIL"
                        }
                ],
                "Resources": [
                        {
                                "Resources": [
                                        {
                                                "Type": "MASTER_EMAIL",
                                                "Value": "bill@amazon.com"
                                        },
                                        {
                                                "Type": "MASTER_NAME",
                                                "Value": "Org Master Account"
                                        },
                                        {
                                                "Type": "ORGANIZATION_FEATURE_SET",
                                                "Value": "ALL"
                                        }
                                ],
                                "Type": "ORGANIZATION",
                                "Value": "o-exampleorgid"
                        },
                        {
                                "Type": "EMAIL",
                                "Value": "juan@example.com"
                        }
                ],
                "State": "ACCEPTED"
        }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AcceptHandshake」を参照してください。

### attach-policy

次のコード例は、attach-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

root、OU、またはアカウントにポリシーをアタッチするには

例 1

次の例は、サービスコントロールポリシーを OU にアタッチする方法を示しています。

```
aws organizations attach-policy
                --policy-id p-examplepolicyid111
                --target-id ou-examplerootid111-exampleouid111
```

例 2

次の例は、サービスコントロールポリシーをアカウントに直接アタッチする方法を示しています。

```
aws organizations attach-policy
                --policy-id p-examplepolicyid111
                --target-id 333333333333
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「AttachPolicy」を参照してください。

### cancel-handshake

次のコード例は、cancel-handshake を使用する方法を示しています。

AWS CLI

別のアカウントから送信されたハンドシェイクをキャンセルするには

Bill は以前に、Susan のアカウントに組織に参加する招待を送信しました。Susan が承諾する前に、Bill は考えを変え、招待をキャンセルすることにしました。次の例は、Bill のキャンセルを示しています。

```
aws organizations cancel-handshake --handshake-id h-examplehandshakeid111
```

出力には、現在の状態が CANCELED であることを示すハンドシェイクオブジェクトが含まれます。

```
{
        "Handshake": {
                "Id": "h-examplehandshakeid111",
                "State":"CANCELED",
                "Action": "INVITE",
                "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-
exampleorgid/invite/h-examplehandshakeid111",
                "Parties": [
                        {
                                "Id": "o-exampleorgid",
                                "Type": "ORGANIZATION"
                        },
                        {
                                "Id": "susan@example.com",
                                "Type": "EMAIL"
                        }
                ],
                "Resources": [
                        {
                                "Type": "ORGANIZATION",
                                "Value": "o-exampleorgid",
                                "Resources": [
                                        {
                                                "Type": "MASTER_EMAIL",
                                                "Value": "bill@example.com"
                                        },
                                        {
                                                "Type": "MASTER_NAME",
                                                "Value": "Master Account"
                                        },
                                        {
                                                "Type": "ORGANIZATION_FEATURE_SET",
                                                "Value": "CONSOLIDATED_BILLING"
                                        }
                                ]
                        },
                        {
                                "Type": "EMAIL",
                                "Value": "anika@example.com"
                        },
```

```
                        {
                                "Type": "NOTES",
                                "Value": "This is a request for Susan's account to
 join Bob's organization."
                        }
                ],
                "RequestedTimestamp": 1.47008383521E9,
                "ExpirationTimestamp": 1.47137983521E9
        }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelHandshake」を参照してください。

### `create-account`

次のコード例は、`create-account` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

自動的に組織の一部となるメンバーアカウントを作成するには

次の例は、組織のメンバーアカウントを作成する方法を示しています。メンバーアカウントは、「プロダクションアカウント」という名前と E メールアドレス (susan@example.com) で構成されます。roleName パラメータが指定されていないため、Organizations では OrganizationAccountAccessRole というデフォルト名を使用して IAM ロールが自動的に作成されます。また、IamUserAccessToBilling パラメータが指定されていないため、必要な権限を持つ IAM ユーザーまたはロールにアカウントの請求データへのアクセスを許可する設定には、デフォルト値 ALLOW が使用されます。Organizations は、Susan に「Welcome to AWS」の E メールを自動的に送信します。

```
aws organizations create-account --email susan@example.com --account-
name "Production Account"
```

出力には、ステータスが現在の IN_PROGRESS 状態であることを示すリクエストオブジェクトが含まれます。

```
{
        "CreateAccountStatus": {
                "State": "IN_PROGRESS",
                "Id": "car-examplecreateaccountrequestid111"
```

```
        }
}
```

describe-create-account-status コマンドに Id レスポンス値を create-account-request-id parameter の値として指定することで、後でリクエストの現在のステータスをクエリすることができます。

詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「Creating an AWS Account in Your Organization」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateAccount」を参照してください。

### create-organization

次のコード例は、create-organization を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 新しい組織を作成するには

Bill は、アカウント 111111111111 の認証情報を使用して組織を作成したいと考えています。次の例は、このアカウントが新しい組織のマスターアカウントになることを示しています。Bill は機能セットを指定していないため、新しい組織ではデフォルトですべての機能が有効になり、サービスコントロールポリシーがルート上で有効になります。

```
aws organizations create-organization
```

出力には、新しい組織に関する詳細を含む組織オブジェクトが含まれます。

```
{
        "Organization": {
                "AvailablePolicyTypes": [
                        {
                                "Status": "ENABLED",
                                "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY"
                        }
                ],
                "MasterAccountId": "111111111111",
                "MasterAccountArn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-
exampleorgid/111111111111",
                "MasterAccountEmail": "bill@example.com",
```

```
                "FeatureSet": "ALL",
                "Id": "o-exampleorgid",
                "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:organization/o-
exampleorgid"
        }
}
```

例 2: 一括決済機能のみを有効にした新しい組織を作成するには

次の例では、一括決済機能のみをサポートする組織を作成します。

```
aws organizations create-organization --feature-set CONSOLIDATED_BILLING
```

出力には、新しい組織に関する詳細を含む組織オブジェクトが含まれます。

```
{
        "Organization": {
                "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:organization/o-
exampleorgid",
                "AvailablePolicyTypes": [],
                "Id": "o-exampleorgid",
                "MasterAccountArn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-
exampleorgid/111111111111",
                "MasterAccountEmail": "bill@example.com",
                "MasterAccountId": "111111111111",
                "FeatureSet": "CONSOLIDATED_BILLING"
        }
}
```

詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「Creating an Organization」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateOrganization」を参照してください。

### create-organizational-unit

次のコード例は、create-organizational-unit を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルート OU または親 OU に OU を作成するには

次の例は、AccountingOU という名前の OU を作成する方法を示しています。

```
aws organizations create-organizational-unit --parent-id r-examplerootid111 --
name AccountingOU
```

出力には、新しい OU に関する詳細を含む organizationalUnit オブジェクトが含まれます。

```
{
        "OrganizationalUnit": {
                "Id": "ou-examplerootid111-exampleouid111",
                "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:ou/o-exampleorgid/ou-
examplerootid111-exampleouid111",
                "Name": "AccountingOU"
        }
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateOrganizationalUnit」を参照してください。

### create-policy

次のコード例は、create-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: JSON ポリシーのテキストソースファイルを使用してポリシーを作成するには

次の例は、AllowAllS3Actions という名前のサービスコントロールポリシーを作成する方法を示しています。ポリシーの内容は、policy.json というローカルコンピューター上のファイルから取得されます。

```
aws organizations create-policy --content file://policy.json --
name AllowAllS3Actions, --type SERVICE_CONTROL_POLICY --description "Allows
 delegation of all S3 actions"
```

出力には、新しいポリシーの詳細を含むポリシーオブジェクトが含まれます。

```
{
        "Policy": {
```

```
                "Content": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":
\"Allow\",\"Action\":[\"s3:*\"],\"Resource\":[\"*\"]}]}",
                "PolicySummary": {
                        "Arn": "arn:aws:organizations::o-exampleorgid:policy/
service_control_policy/p-examplepolicyid111",
                        "Description": "Allows delegation of all S3 actions",
                        "Name": "AllowAllS3Actions",
                        "Type":"SERVICE_CONTROL_POLICY"
                }
        }
}
```

例 2: JSON ポリシーをパラメータとしてポリシーを作成するには

次の例は、ポリシーの内容を JSON 文字列としてパラメータに埋め込むことで、同じ SCP を作成する方法を示しています。文字列は、パラメータ内でリテラルとして扱われるように、二重引用符の前にバックスラッシュを付けて エスケープする必要があります。パラメータ自体も二重引用符で囲みます。

```
aws organizations create-policy --content "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement
\":[{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":[\"s3:*\"],\"Resource\":[\"*\"]}]}" --
name AllowAllS3Actions --type SERVICE_CONTROL_POLICY --description "Allows
 delegation of all S3 actions"
```

Organizations でのポリシーの作成と使用の詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「Organizations のポリシーの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreatePolicy」を参照してください。

### decline-handshake

次のコード例は、decline-handshake を使用する方法を示しています。

AWS CLI

別のアカウントから送信されたハンドシェイクを拒否するには

次の例は、アカウント 222222222222 の所有者である管理者である Susan が、Bill の組織への招待を拒否したことを示しています。DeclineHandshake オペレーションはハンドシェイクオブジェクトを返し、状態が DECLINED になったことを示します。

```
aws organizations decline-handshake --handshake-id h-examplehandshakeid111
```

出力には、新しい状態 DECLINED を示すハンドシェイクオブジェクトが含まれます。

```
{
        "Handshake": {
                "Id": "h-examplehandshakeid111",
                "State": "DECLINED",
                "Resources": [
                        {
                                "Type": "ORGANIZATION",
                                "Value": "o-exampleorgid",
                                "Resources": [
                                        {
                                                "Type": "MASTER_EMAIL",
                                                "Value": "bill@example.com"
                                        },
                                        {
                                                "Type": "MASTER_NAME",
                                                "Value": "Master Account"
                                        }
                                ]
                        },
                        {
                                "Type": "EMAIL",
                                "Value": "susan@example.com"
                        },
                        {
                                "Type": "NOTES",
                                "Value": "This is an invitation to Susan's account
 to join the Bill's organization."
                        }
                ],
                "Parties": [
                        {
                                "Type": "EMAIL",
                                "Id": "susan@example.com"
                        },
                        {
                                "Type": "ORGANIZATION",
                                "Id": "o-exampleorgid"
                        }
                ],
```

```
                "Action": "INVITE",
                "RequestedTimestamp": 1470684478.687,
                "ExpirationTimestamp": 1471980478.687,
                "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-
exampleorgid/invite/h-examplehandshakeid111"
        }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeclineHandshake」を参照してください。

### delete-organization

次のコード例は、delete-organization を使用する方法を示しています。

AWS CLI

組織を削除するには

次の例は、組織を削除する方法を示しています。この操作を実行するには、組織のマスターアカウントの管理者である必要があります。この例では、組織からメンバーアカウント、OU、ポリシーをすべて削除済みであることを前提としています。

```
aws organizations delete-organization
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteOrganization」を参照してください。

### delete-organizational-unit

次のコード例は、delete-organizational-unit を使用する方法を示しています。

AWS CLI

OU を削除するには

次の例は、OU を削除する方法を示しています。この例では、OU からすべてのアカウントと他の OU を削除済みであることを前提としています。

```
aws organizations delete-organizational-unit --organizational-unit-id ou-
examplerootid111-exampleouid111
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteOrganizationalUnit」を参照してください。

### delete-policy

次のコード例は、delete-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポリシーを削除するには

次の例は、組織からポリシーを削除する方法を示しています。この例では、ポリシーをすべてのエンティティから事前にデタッチしたことを前提としています。

```
aws organizations delete-policy --policy-id p-examplepolicyid111
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePolicy」を参照してください。

### describe-account

次のコード例は、describe-account を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントの詳細を取得するには

次の例は、アカウントの詳細をリクエストする方法を示しています。

```
aws organizations describe-account --account-id 555555555555
```

出力には、アカウントに関する詳細を含むアカウントオブジェクトが表示されます。

```
{
        "Account": {
                "Id": "555555555555",
                "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-
exampleorgid/555555555555",
                "Name": "Beta account",
```

```
                "Email": "anika@example.com",
                "JoinedMethod": "INVITED",
                "JoinedTimeStamp": 1481756563.134,
                "Status": "ACTIVE"
        }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAccount」を参照してください。

### describe-create-account-status

次のコード例は、describe-create-account-status を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントの作成リクエストに関する最新のステータスを取得するには

次の例は、以前のリクエストの最新ステータスを依頼して組織内にアカウントを作成する方法を示しています。指定された --request-id は、create-account への元の呼び出しのレスポンスから得られたものです。アカウント作成リクエストは、Organizations がアカウントの作成を正常に完了したことをステータスフィールドで表示します。

コマンド:

```
aws organizations describe-create-account-status --create-account-request-id car-examplecreateaccountrequestid111
```

出力:

```
{
  "CreateAccountStatus": {
    "State": "SUCCEEDED",
    "AccountId": "555555555555",
    "AccountName": "Beta account",
    "RequestedTimestamp": 1470684478.687,
    "CompletedTimestamp": 1470684532.472,
    "Id": "car-examplecreateaccountrequestid111"
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeCreateAccountStatus」を参照してください。

### describe-handshake

次のコード例は、describe-handshake を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ハンドシェイクに関する情報を取得するには

次の例は、ハンドシェイクの詳細をリクエストする方法を示しています。ハンドシェイク ID は、InviteAccountToOrganization への元の呼び出しか、ListHandshakesForAccount または ListHandshakesForOrganization への呼び出しから得られたものです。

```
aws organizations describe-handshake --handshake-id h-examplehandshakeid111
```

出力には、リクエストされたハンドシェイクに関するすべての詳細を含むハンドシェイクオブジェクトが含まれます。

```
{
        "Handshake": {
                "Id": "h-examplehandshakeid111",
                "State": "OPEN",
                "Resources": [
                        {
                                "Type": "ORGANIZATION",
                                "Value": "o-exampleorgid",
                                "Resources": [
                                        {
                                                "Type": "MASTER_EMAIL",
                                                "Value": "bill@example.com"
                                        },
                                        {
                                                "Type": "MASTER_NAME",
                                                "Value": "Master Account"
                                        }
                                ]
                        },
                        {
                                "Type": "EMAIL",
```

```
                                "Value": "anika@example.com"
                        }
                ],
                "Parties": [
                        {
                                "Type": "ORGANIZATION",
                                "Id": "o-exampleorgid"
                        },
                        {
                                "Type": "EMAIL",
                                "Id": "anika@example.com"
                        }
                ],
                "Action": "INVITE",
                "RequestedTimestamp": 1470158698.046,
                "ExpirationTimestamp": 1471454698.046,
                "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-
exampleorgid/invite/h-examplehandshakeid111"
        }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeHandshake」を参照してください。

### describe-organization

次のコード例は、describe-organization を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在の組織に関する情報を取得するには

次の例は、組織の詳細をリクエストする方法を示しています。

```
aws organizations describe-organization
```

出力には、組織に関する詳細を含む組織オブジェクトが含まれます。

```
{
        "Organization": {
                "MasterAccountArn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-
exampleorgid/111111111111",
```

```
                "MasterAccountEmail": "bill@example.com",
                "MasterAccountId": "111111111111",
                "Id": "o-exampleorgid",
                "FeatureSet": "ALL",
                "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:organization/o-
exampleorgid",
                "AvailablePolicyTypes": [
                        {
                                "Status": "ENABLED",
                                "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY"
                        }
                ]
        }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeOrganization」を参照してください。

### describe-organizational-unit

次のコード例は、describe-organizational-unit を使用する方法を示しています。

AWS CLI

OU に関する情報を取得するには

次の describe-organizational-unit の例では、OU の詳細をリクエストします。

```
aws organizations describe-organizational-unit \
    --organizational-unit-id ou-examplerootid111-exampleouid111
```

出力:

```
{
    "OrganizationalUnit": {
        "Name": "Accounting Group",
        "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-exampleorgid/ou-
examplerootid111-exampleouid111",
        "Id": "ou-examplerootid111-exampleouid111"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeOrganizationalUnit」を参照してください。

### describe-policy

次のコード例は、describe-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポリシーに関する情報を取得するには

次の例は、ポリシーに関する情報をリクエストする方法を示しています。

```
aws organizations describe-policy --policy-id p-examplepolicyid111
```

出力には、ポリシーの詳細を含むポリシーオブジェクトが含まれます。

```
{
        "Policy": {
                "Content": "{\n  \"Version\": \"2012-10-17\",\n  \"Statement\": [\n
    {\n      \"Effect\": \"Allow\",\n      \"Action\": \"*\",\n      \"Resource\":
 \"*\"\n    }\n  ]\n}",
                "PolicySummary": {
                        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:policy/o-
exampleorgid/service_control_policy/p-examplepolicyid111",
                        "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
                        "Id": "p-examplepolicyid111",
                        "AwsManaged": false,
                        "Name": "AllowAllS3Actions",
                        "Description": "Enables admins to delegate S3 permissions"
                }
        }
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribePolicy」を参照してください。

### detach-policy

次のコード例は、detach-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

root、OU、またはアカウントからポリシーをデタッチするには

次のコード例は、OU からポリシーをデタッチする方法を示しています。

```
aws organizations  detach-policy  --target-id ou-examplerootid111-exampleouid111 --
policy-id p-examplepolicyid111
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DetachPolicy」を参照してください。

### disable-policy-type

次のコード例は、disable-policy-type を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルートのポリシータイプを無効にするには

次の例は、ルートでサービスコントロールポリシー (SCP) ポリシータイプを無効にする方法を示しています。

```
aws organizations disable-policy-type --root-id r-examplerootid111 --policy-
type SERVICE_CONTROL_POLICY
```

出力は、PolicyTypes レスポンス要素に SERVICE_CONTROL_POLICY が含まれなくなったことを示します。

```
{
        "Root": {
                "PolicyTypes": [],
                "Name": "Root",
                "Id": "r-examplerootid111",
                "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:root/o-exampleorgid/r-
examplerootid111"
        }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisablePolicyType」を参照してください。

### enable-all-features

次のコード例は、enable-all-features を使用する方法を示しています。

AWS CLI

組織内のすべての機能を有効にするには

この例では、管理者が組織内のすべての招待アカウントに対して、組織内の有効なすべての機能を承認するように求めています。AWSOrganizations は、招待されたすべてのメンバーアカウントに登録されているアドレスに E メールを送信し、送信されたハンドシェイクを受け入れることで、すべての機能に対する変更を承認するよう所有者に依頼します。招待されたすべてのメンバーアカウントがハンドシェイクを受け入れると、組織管理者はすべての機能の変更を確定し、適切なアクセス許可を持つメンバーアカウントがポリシーを作成し、ルート、OU、およびアカウントに適用できるようになります。

```
aws organizations enable-all-features
```

出力はハンドシェイクオブジェクトであり、招待されたすべてのメンバーアカウントに送信され、承認されます。

```
{
        "Handshake": {
                "Action": "ENABLE_ALL_FEATURES",
                "Arn":"arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-exampleorgid/
enable_all_features/h-examplehandshakeid111",
                "ExpirationTimestamp":1.483127868609E9,
                "Id":"h-examplehandshakeid111",
                "Parties": [
                        {
                                "id":"o-exampleorgid",
                                "type":"ORGANIZATION"
                        }
                ],
                "requestedTimestamp":1.481831868609E9,
                "resources": [
                        {
                                "type":"ORGANIZATION",
                                "value":"o-exampleorgid"
                        }
                ],
                "state":"REQUESTED"
```

```
        }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EnableAllFeatures」を参照してください。

### enable-policy-type

次のコード例は、enable-policy-type を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルートでポリシータイプの使用を有効にするには

次の例は、ルートでサービスコントロールポリシー (SCP) ポリシータイプを有効にする方法を示しています。

```
aws organizations enable-policy-type --root-id r-examplerootid111 --policy-
type SERVICE_CONTROL_POLICY
```

出力には、SCP が有効になったことを示す policyTypes レスポンス要素を持つルートオブジェクトが表示されます。

```
{
        "Root": {
                "PolicyTypes": [
                        {
                                "Status":"ENABLED",
                                "Type":"SERVICE_CONTROL_POLICY"
                        }
                ],
                "Id": "r-examplerootid111",
                "Name": "Root",
                "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:root/o-exampleorgid/r-
examplerootid111"
        }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EnablePolicyType」を参照してください。

### invite-account-to-organization

次のコード例は、invite-account-to-organization を使用する方法を示しています。

AWS CLI

組織に参加するようアカウントを招待するには

次の例は、bill@example.com が所有するマスターアカウントで、juan@example.com が所有するアカウントを組織に参加するよう招待しています。

```
aws organizations invite-account-to-organization --target '{"Type": "EMAIL", "Id":
 "juan@example.com"}' --notes "This is a request for Juan's account to join Bill's
 organization."
```

出力には、招待されたアカウントに送信される内容を示すハンドシェイク構造が含まれます。

```
{
        "Handshake": {
                "Action": "INVITE",
                "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-
exampleorgid/invite/h-examplehandshakeid111",
                "ExpirationTimestamp": 1482952459.257,
                "Id": "h-examplehandshakeid111",
                "Parties": [
                        {
                                "Id": "o-exampleorgid",
                                "Type": "ORGANIZATION"
                        },
                        {
                                "Id": "juan@example.com",
                                "Type": "EMAIL"
                        }
                ],
                "RequestedTimestamp": 1481656459.257,
                "Resources": [
                        {
                                "Resources": [
                                        {
                                                "Type": "MASTER_EMAIL",
                                                "Value": "bill@amazon.com"
                                        },
                                        {
```

```
                                        "Type": "MASTER_NAME",
                                        "Value": "Org Master Account"
                                },
                                {
                                        "Type": "ORGANIZATION_FEATURE_SET",
                                        "Value": "FULL"
                                }
                        ],
                        "Type": "ORGANIZATION",
                        "Value": "o-exampleorgid"
                },
                {
                        "Type": "EMAIL",
                        "Value": "juan@example.com"
                }
        ],
        "State": "OPEN"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「InviteAccountToOrganization」を参照してください。

### `leave-organization`

次のコード例は、`leave-organization` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メンバーアカウントとして組織を離れるには

次の例は、現在メンバーである組織を離れることをリクエストしているメンバーアカウントの管理者を示しています。

```
aws organizations leave-organization
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「LeaveOrganization」を参照してください。

### `list-accounts-for-parent`

次のコード例は、`list-accounts-for-parent` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定された親ルートまたは OU 内のすべてのアカウントのリストを取得するには

次の例は、OU 内のアカウントのリストをリクエストする方法を示しています。

```
aws organizations list-accounts-for-parent --parent-id ou-examplerootid111-exampleouid111
```

出力には、アカウントサマリーオブジェクトのリストが含まれます。

```
{
        "Accounts": [
                {
                        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-exampleorgid/333333333333",
                        "JoinedMethod": "INVITED",
                        "JoinedTimestamp": 1481835795.536,
                        "Id": "333333333333",
                        "Name": "Development Account",
                        "Email": "juan@example.com",
                        "Status": "ACTIVE"
                },
                {
                        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-exampleorgid/444444444444",
                        "JoinedMethod": "INVITED",
                        "JoinedTimestamp": 1481835812.143,
                        "Id": "444444444444",
                        "Name": "Test Account",
                        "Email": "anika@example.com",
                        "Status": "ACTIVE"
                }
        ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAccountsForParent」を参照してください。

### `list-accounts`

次のコード例は、`list-accounts` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

組織内のすべてのアカウントのリストを取得するには

次の例は、組織内のアカウントのリストをリクエストする方法を示しています。

```
aws organizations list-accounts
```

出力には、アカウントサマリーオブジェクトのリストが含まれます。

```
{
        "Accounts": [
                {
                        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-
exampleorgid/111111111111",
                        "JoinedMethod": "INVITED",
                        "JoinedTimestamp": 1481830215.45,
                        "Id": "111111111111",
                        "Name": "Master Account",
                        "Email": "bill@example.com",
                        "Status": "ACTIVE"
                },
                {
                        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-
exampleorgid/222222222222",
                        "JoinedMethod": "INVITED",
                        "JoinedTimestamp": 1481835741.044,
                        "Id": "222222222222",
                        "Name": "Production Account",
                        "Email": "alice@example.com",
                        "Status": "ACTIVE"
                },
                {
                        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-
exampleorgid/333333333333",
                        "JoinedMethod": "INVITED",
                        "JoinedTimestamp": 1481835795.536,
                        "Id": "333333333333",
                        "Name": "Development Account",
                        "Email": "juan@example.com",
                        "Status": "ACTIVE"
                },
                {
```

```
                        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-
exampleorgid/444444444444",
                        "JoinedMethod": "INVITED",
                        "JoinedTimestamp": 1481835812.143,
                        "Id": "444444444444",
                        "Name": "Test Account",
                        "Email": "anika@example.com",
                        "Status": "ACTIVE"
                }
        ]
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListAccounts」を参照してください。

### `list-children`

次のコード例は、`list-children` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

親 OU またはルートの子アカウントと OU を取得するには

次の例は、そのアカウント 444444444444 を含むルートまたは OU を一覧表示する方法を示しています。

```
aws organizations list-children --child-type ORGANIZATIONAL_UNIT --parent-id ou-
examplerootid111-exampleouid111
```

出力には、親に含まれる 2 つの子 OU が表示されます。

```
{
        "Children": [
                {
                        "Id": "ou-examplerootid111-exampleouid111",
                        "Type":"ORGANIZATIONAL_UNIT"
                },
                {
                        "Id":"ou-examplerootid111-exampleouid222",
                        "Type":"ORGANIZATIONAL_UNIT"
                }
```

```
        ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListChildren」を参照してください。

### `list-create-account-status`

次のコード例は、`list-create-account-status` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 現在の組織で行われたアカウント作成リクエストのリストを取得するには

次の例は、正常に完了した組織のアカウント作成リクエストのリストを依頼する方法を示しています。

```
aws organizations list-create-account-status --states SUCCEEDED
```

出力には、各リクエストに関する情報を含むオブジェクトの配列が含まれます。

```
{
        "CreateAccountStatuses": [
                {
                        "AccountId": "444444444444",
                        "AccountName": "Developer Test Account",
                        "CompletedTimeStamp": 1481835812.143,
                        "Id": "car-examplecreateaccountrequestid111",
                        "RequestedTimeStamp": 1481829432.531,
                        "State": "SUCCEEDED"
                }
        ]
}
```

例 2: 現在の組織で行われた進行中のアカウント作成リクエストのリストを取得するには

次の例では、組織の進行中のアカウント作成リクエストのリストを取得します。

```
aws organizations list-create-account-status --states IN_PROGRESS
```

出力には、各リクエストに関する情報を含むオブジェクトの配列が含まれます。

```
{
        "CreateAccountStatuses": [
                {
                  "State": "IN_PROGRESS",
                  "Id": "car-examplecreateaccountrequestid111",
                  "RequestedTimeStamp": 1481829432.531,
                  "AccountName": "Production Account"
                }
        ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListCreateAccountStatus」を参照してください。

### list-handshakes-for-account

次のコード例は、list-handshakes-for-account を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントに送信されたハンドシェイクのリストを取得するには

次の例は、オペレーションの呼び出しに使用された認証情報のアカウントに関連付けられているすべてのハンドシェイクのリストを取得する方法を示しています。

```
aws organizations list-handshakes-for-account
```

出力には、現在の状態を含む各ハンドシェイクに関する情報と共にハンドシェイク構造のリストが含まれます。

```
{
        "Handshake": {
                "Action": "INVITE",
                "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-
exampleorgid/invite/h-examplehandshakeid111",
                "ExpirationTimestamp": 1482952459.257,
                "Id": "h-examplehandshakeid111",
                "Parties": [
                        {
```

```
                                "Id": "o-exampleorgid",
                                "Type": "ORGANIZATION"
                        },
                        {
                                "Id": "juan@example.com",
                                "Type": "EMAIL"
                        }
                ],
                "RequestedTimestamp": 1481656459.257,
                "Resources": [
                        {
                                "Resources": [
                                        {
                                                "Type": "MASTER_EMAIL",
                                                "Value": "bill@amazon.com"
                                        },
                                        {
                                                "Type": "MASTER_NAME",
                                                "Value": "Org Master Account"
                                        },
                                        {
                                                "Type": "ORGANIZATION_FEATURE_SET",
                                                "Value": "FULL"
                                        }
                                ],
                                "Type": "ORGANIZATION",
                                "Value": "o-exampleorgid"
                        },
                        {
                                "Type": "EMAIL",
                                "Value": "juan@example.com"
                        }
                ],
                "State": "OPEN"
        }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListHandshakesForAccount」を参照してください。

### `list-handshakes-for-organization`

次のコード例は、`list-handshakes-for-organization` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

組織に関連付けられているハンドシェイクのリストを取得するには

次の例は、現在の組織に関連付けられているハンドシェイクのリストを取得する方法を示しています。

```
aws organizations list-handshakes-for-organization
```

出力には 2 つのハンドシェイクが表示されます。1 つ目は Juan のアカウントへの招待で、OPEN 状態を示します。2 つ目は Anika のアカウントへの招待で、ACCEPTED 状態を示します。

```
{
        "Handshakes": [
                {
                        "Action": "INVITE",
                        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-
exampleorgid/invite/h-examplehandshakeid111",
                        "ExpirationTimestamp": 1482952459.257,
                        "Id": "h-examplehandshakeid111",
                        "Parties": [
                                {
                                        "Id": "o-exampleorgid",
                                        "Type": "ORGANIZATION"
                                },
                                {
                                        "Id": "juan@example.com",
                                        "Type": "EMAIL"
                                }
                        ],
                        "RequestedTimestamp": 1481656459.257,
                        "Resources": [
                                {
                                        "Resources": [
                                                {
                                                        "Type": "MASTER_EMAIL",
                                                        "Value": "bill@amazon.com"
                                                },
                                                {
                                                        "Type": "MASTER_NAME",
                                                        "Value": "Org Master
 Account"
                                                },
```

```
                                                {
                                                        "Type":
 "ORGANIZATION_FEATURE_SET",
                                                        "Value": "FULL"
                                                }
                                        ],
                                        "Type": "ORGANIZATION",
                                        "Value": "o-exampleorgid"
                                },
                                {
                                        "Type": "EMAIL",
                                        "Value": "juan@example.com"
                                },
                                {
                                        "Type":"NOTES",
                                        "Value":"This is an invitation to Juan's
 account to join Bill's organization."
                                }
                        ],
                        "State": "OPEN"
                },
                {
                        "Action": "INVITE",
                        "State":"ACCEPTED",
                        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-
exampleorgid/invite/h-examplehandshakeid111",
                        "ExpirationTimestamp": 1.471797437427E9,
                        "Id": "h-examplehandshakeid222",
                        "Parties": [
                                {
                                        "Id": "o-exampleorgid",
                                        "Type": "ORGANIZATION"
                                },
                                {
                                        "Id": "anika@example.com",
                                        "Type": "EMAIL"
                                }
                        ],
                        "RequestedTimestamp": 1.469205437427E9,
                        "Resources": [
                                {
                                        "Resources": [
                                                {
                                                        "Type":"MASTER_EMAIL",
```

```
                                                "Value":"bill@example.com"
                                        },
                                        {
                                                "Type":"MASTER_NAME",
                                                "Value":"Master Account"
                                        }
                                ],
                                "Type":"ORGANIZATION",
                                "Value":"o-exampleorgid"
                        },
                        {
                                "Type":"EMAIL",
                                "Value":"anika@example.com"
                        },
                        {
                                "Type":"NOTES",
                                "Value":"This is an invitation to Anika's
 account to join Bill's organization."
                        }
                ]
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListHandshakesForOrganization」を参照してください。

### list-organizational-units-for-parent

次のコード例は、list-organizational-units-for-parent を使用する方法を示しています。

AWS CLI

親 OU またはルートの OU のリストを取得するには

次の例は、指定されたルート内の OU のリストを取得する方法を示しています。

```
aws organizations list-organizational-units-for-parent --parent-id r-
examplerootid111
```

出力は、指定されたルートに 2 つの OU が含まれていることを示し、それぞれの詳細を示します。

```
{
        "OrganizationalUnits": [
                {
                        "Name": "AccountingDepartment",
                        "Arn": "arn:aws:organizations::o-exampleorgid:ou/r-
examplerootid111/ou-examplerootid111-exampleouid111"
                },
                {
                        "Name": "ProductionDepartment",
                        "Arn": "arn:aws:organizations::o-exampleorgid:ou/r-
examplerootid111/ou-examplerootid111-exampleouid222"
                }
        ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListOrganizationalUnitsForParent」を参照してください。

### list-parents

次のコード例は、list-parents を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントまたは子 OU の親 OU またはルートを一覧表示するには

次の例は、そのアカウント 444444444444 を含むルートまたは親 OU を一覧表示する方法を示しています。

```
aws organizations list-parents --child-id 444444444444
```

出力は、指定されたアカウントが、指定された ID を持つ OU にあることを示します。

```
{
  "Parents": [
        {
          "Id": "ou-examplerootid111-exampleouid111",
          "Type": "ORGANIZATIONAL_UNIT"
        }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListParents」を参照してください。

### list-policies-for-target

次のコード例は、list-policies-for-target を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントに直接アタッチされた SCP のリストを取得するには

次の例は、アカウントに直接アタッチされた Filter パラメータで指定されたすべてのサービスコントロールポリシー (SCP) のリストを取得する方法を示しています。

```
aws organizations list-policies-for-target --filter SERVICE_CONTROL_POLICY --target-
id 444444444444
```

出力には、ポリシーに関するポリシー構造のリストと概要情報が含まれます。このリストには、OU 階層内の場所からの継承のためにアカウントに適用されるポリシーは含まれません。

```
{
        "Policies": [
                {
                        "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
                        "Name": "AllowAllEC2Actions",
                        "AwsManaged", false,
                        "Id": "p-examplepolicyid222",
                        "Arn": "arn:aws:organizations::o-exampleorgid:policy/
service_control_policy/p-examplepolicyid222",
                        "Description": "Enables account admins to delegate
 permissions for any EC2 actions to users and roles in their accounts."
                }
        ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPoliciesForTarget」を参照してください。

### list-policies

次のコード例は、list-policies を使用する方法を示しています。

AWS CLI

特定のタイプの組織のすべてのポリシーのリストを取得するには

次の例は、フィルターパラメータで指定された SCP のリストを取得する方法を示しています。

```
aws organizations list-policies --filter SERVICE_CONTROL_POLICY
```

出力には、ポリシーのリストと概要情報が含まれます。

```
{
        "Policies": [
                {
                        "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
                        "Name": "AllowAllS3Actions",
                        "AwsManaged": false,
                        "Id": "p-examplepolicyid111",
                        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:policy/
service_control_policy/p-examplepolicyid111",
                        "Description": "Enables account admins to delegate
 permissions for any S3 actions to users and roles in their accounts."
                },
                {
                        "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
                        "Name": "AllowAllEC2Actions",
                        "AwsManaged": false,
                        "Id": "p-examplepolicyid222",
                        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:policy/
service_control_policy/p-examplepolicyid222",
                        "Description": "Enables account admins to delegate
 permissions for any EC2 actions to users and roles in their accounts."
                },
                {
                        "AwsManaged": true,
                        "Description": "Allows access to every operation",
                        "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
                        "Id": "p-FullAWSAccess",
                        "Arn": "arn:aws:organizations::aws:policy/
service_control_policy/p-FullAWSAccess",
                        "Name": "FullAWSAccess"
                }
        ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI Command Reference」の「ListPolicies」を参照してください。

### list-roots

次のコード例は、list-roots を使用する方法を示しています。

AWS CLI

組織内のルートのリストを取得するには

この例では、組織のルートのリストを取得する方法を示します。

```
aws organizations list-roots
```

出力には、ルート構造のリストと概要情報が含まれます。

```
{
        "Roots": [
                {
                        "Name": "Root",
                        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:root/o-
exampleorgid/r-examplerootid111",
                        "Id": "r-examplerootid111",
                        "PolicyTypes": [
                                {
                                        "Status":"ENABLED",
                                        "Type":"SERVICE_CONTROL_POLICY"
                                }
                        ]
                }
        ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListRoots」を参照してください。

### list-targets-for-policy

次のコード例は、list-targets-for-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポリシーがアタッチされているすべてのルート、OU、およびアカウントのリストを取得するには

次の例は、指定されたポリシーがアタッチされているルート、OU、およびアカウントのリストを取得する方法を示しています。

```
aws organizations list-targets-for-policy --policy-id p-FullAWSAccess
```

出力には、ルート、OU、およびポリシーがアタッチされているアカウントに関する概要情報と共にアタッチメントオブジェクトのリストが含まれます。

```
{
        "Targets": [
                {
                        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:root/o-
exampleorgid/r-examplerootid111",
                        "Name": "Root",
                        "TargetId":"r-examplerootid111",
                        "Type":"ROOT"
                },
                {
                        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-
exampleorgid/333333333333;",
                        "Name": "Developer Test Account",
                        "TargetId": "333333333333",
                        "Type": "ACCOUNT"
                },
                {
                        "Arn":"arn:aws:organizations::111111111111:ou/o-
exampleorgid/ou-examplerootid111-exampleouid111",
                        "Name":"Accounting",
                        "TargetId":"ou-examplerootid111-exampleouid111",
                        "Type":"ORGANIZATIONAL_UNIT"
                }
        ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTargetsForPolicy」を参照してください。

### move-account

次のコード例は、move-account を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルートまたは OU 間でアカウントを移動するには

次の例は、組織内のマスターアカウントをルートから OU に移動する方法を示しています。

```
aws organizations move-account --account-id 333333333333 --source-parent-id r-examplerootid111 --destination-parent-id ou-examplerootid111-exampleouid111
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「MoveAccount」を参照してください。

### remove-account-from-organization

次のコード例は、remove-account-from-organization を使用する方法を示しています。

AWS CLI

マスターアカウントとして組織からアカウントを削除するには

次の例は、組織からアカウントを削除する方法を示しています。

```
aws organizations remove-account-from-organization --account-id 333333333333
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemoveAccountFromOrganization」を参照してください。

### update-organizational-unit

次のコード例は、update-organizational-unit を使用する方法を示しています。

AWS CLI

OU の名前を変更するには

この例では、OU の名前を変更する方法を示します。この例では、OU の名前は「AccountingOU」に変更されます。

```
aws organizations update-organizational-unit --organizational-unit-id ou-
examplerootid111-exampleouid111 --name AccountingOU
```

出力には新しい名前が表示されます。

```
{
        "OrganizationalUnit": {
                "Id": "ou-examplerootid111-exampleouid111"
                "Name": "AccountingOU",
                "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:ou/o-exampleorgid/ou-
examplerootid111-exampleouid111""
        }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateOrganizationalUnit」を参照してください。

### update-policy

次のコード例は、update-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ポリシーの名前を変更するには

次の update-policy の例では、ポリシーの名前を変更し、新しい説明を提供します。

```
aws organizations update-policy \
    --policy-id p-examplepolicyid111 \
    --name Renamed-Policy \
    --description "This description replaces the original."
```

出力には新しい名前と説明が表示されます。

```
{
    "Policy": {
        "Content": "{\n  \"Version\":\"2012-10-17\",\n  \"Statement\":{\n
  \"Effect\":\"Allow\",\n    \"Action\":\"ec2:*\",\n    \"Resource\":\"*\"\n
  }\n}\n",
        "PolicySummary": {
```

```
            "Id": "p-examplepolicyid111",
            "AwsManaged": false,
            "Arn":"arn:aws:organizations::111111111111:policy/o-exampleorgid/
service_control_policy/p-examplepolicyid111",
            "Description": "This description replaces the original.",
            "Name": "Renamed-Policy",
            "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY"
        }
    }
}
```

例 2: ポリシーの JSON テキストコンテンツを置き換えるには

次の例は、前の例の SCP の JSON テキストを、EC2 の代わりに S3 を許可する新しい JSON ポリシーテキスト文字列に置き換える方法を示しています。

```
aws organizations update-policy \
    --policy-id p-examplepolicyid111 \
    --content "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":{\"Effect\":\"Allow\",
\"Action\":\"s3:*\",\"Resource\":\"*\"}}"
```

出力には新しいコンテンツが表示されます。

```
{
    "Policy": {
        "Content": "{ \"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\": { \"Effect\":
 \"Allow\", \"Action\": \"s3:*\", \"Resource\": \"*\" } }",
        "PolicySummary": {
            "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:policy/o-exampleorgid/
service_control_policy/p-examplepolicyid111",
            "AwsManaged": false;
            "Description": "This description replaces the original.",
            "Id": "p-examplepolicyid111",
            "Name": "Renamed-Policy",
            "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY"
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdatePolicy」を参照してください。

# AWS Outposts examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS Outposts で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック


- アクション


## アクション

### `get-outpost-instance-types`

次のコード例は、`get-outpost-instance-types` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Outpost のインスタンスタイプを取得するには

次の `get-outpost-instance-types` の例では、指定された Outpost のインスタンスタイプを取得します。

```
aws outposts get-outpost-instance-types \
    --outpost-id op-0ab23c4567EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "InstanceTypes": [
        {
            "InstanceType": "c5d.large"
        },
        {
            "InstanceType": "i3en.24xlarge"
        },
```

```
        {
            "InstanceType": "m5d.large"
        },
        {
            "InstanceType": "r5d.large"
        }
    ],
    "OutpostId": "op-0ab23c4567EXAMPLE",
    "OutpostArn": "arn:aws:outposts:us-west-2:123456789012:outpost/
op-0ab23c4567EXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS Outposts User Guide」の「Launch an instance on your Outpost」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetOutpostInstanceTypes」を参照してください。

### get-outpost

次のコード例は、get-outpost を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Outpost の詳細を取得するには

次の get-outpost の例では、指定された Outpost の詳細を表示します。

```
aws outposts get-outpost \
    --outpost-id op-0ab23c4567EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "Outpost": {
        "OutpostId": "op-0ab23c4567EXAMPLE",
        "OwnerId": "123456789012",
        "OutpostArn": "arn:aws:outposts:us-west-2:123456789012:outpost/
op-0ab23c4567EXAMPLE",
        "SiteId": "os-0ab12c3456EXAMPLE",
        "Name": "EXAMPLE",
        "LifeCycleStatus": "ACTIVE",
```

```
        "AvailabilityZone": "us-west-2a",
        "AvailabilityZoneId": "usw2-az1",
        "Tags": {}
    }
}
```

詳細については、「AWS Outposts User Guide」の「Working with Outposts」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetOutpost」を参照してください。

### `list-outposts`

次のコード例は、`list-outposts` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Outpost を一覧表示するには

次の `list-outposts` の例では、AWS アカウント内の Outpost を一覧表示します。

```
aws outposts list-outposts
```

出力:

```
{
    "Outposts": [
        {
            "OutpostId": "op-0ab23c4567EXAMPLE",
            "OwnerId": "123456789012",
            "OutpostArn": "arn:aws:outposts:us-west-2:123456789012:outpost/
op-0ab23c4567EXAMPLE",
            "SiteId": "os-0ab12c3456EXAMPLE",
            "Name": "EXAMPLE",
            "Description": "example",
            "LifeCycleStatus": "ACTIVE",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a",
            "AvailabilityZoneId": "usw2-az1",
            "Tags": {
                "Name": "EXAMPLE"
            }
```

```
        },
        {
            "OutpostId": "op-4fe3dc21baEXAMPLE",
            "OwnerId": "123456789012",
            "OutpostArn": "arn:aws:outposts:us-west-2:123456789012:outpost/
op-4fe3dc21baEXAMPLE",
            "SiteId": "os-0ab12c3456EXAMPLE",
            "Name": "EXAMPLE2",
            "LifeCycleStatus": "ACTIVE",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a",
            "AvailabilityZoneId": "usw2-az1",
            "Tags": {}
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Outposts User Guide」の「Working with Outposts」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListOutposts」を参照してください。

### `list-sites`

次のコード例は、`list-sites` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サイトを一覧表示するには

次の `list-sites` の例では、AWS アカウントで使用可能な Outpost サイトを一覧表示します。

```
aws outposts list-sites
```

出力:

```
{
    "Sites": [
        {
            "SiteId": "os-0ab12c3456EXAMPLE",
            "AccountId": "123456789012",
            "Name": "EXAMPLE",
```

```
            "Description": "example",
            "Tags": {}
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Outposts User Guide」の「Working with Outposts」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListSites」を参照してください。

## AWS Payment Cryptography examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS Payment Cryptography で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `create-alias`

次のコード例は、`create-alias` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キーのエイリアスを作成するには

次の `create-alias` の例では、キーのエイリアスを作成します。

```
aws payment-cryptography create-alias \
    --alias-name alias/sampleAlias1 \
```

```
    --key-arn arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h
```

出力:

```
{
    "Alias": {
        "AliasName": "alias/sampleAlias1",
        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-west-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h"
    }
}
```

詳細については、「AWS Payment Cryptography ユーザーガイド」の「エイリアスについて」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateAlias」を参照してください。

### create-key

次のコード例は、create-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キーを作成するには

次の create-key の例では、CVV/CVV2 値の生成と検証に使用できる 2KEY TDES キーを生成します。

```
aws payment-cryptography create-key \
    --exportable \
    --key-
attributes KeyAlgorithm=TDES_2KEY, KeyUsage=TR31_C0_CARD_VERIFICATION_KEY,KeyClass=SYMMETRIC
```

出力:

```
{
    "Key": {
        "CreateTimestamp": "1686800690",
        "Enabled": true,
```

```
        "Exportable": true,
        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-west-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h",
        "KeyAttributes": {
            "KeyAlgorithm": "TDES_2KEY",
            "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
            "KeyModesOfUse": {
                "Decrypt": false,
                "DeriveKey": false,
                "Encrypt": false,
                "Generate": true,
                "NoRestrictions": false,
                "Sign": false,
                "Unwrap": false,
                "Verify": true,
                "Wrap": false
            },
            "KeyUsage": "TR31_C0_CARD_VERIFICATION_KEY"
        },
        "KeyCheckValue": "F2E50F",
        "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
        "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
        "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
        "UsageStartTimestamp": "1686800690"
    }
}
```

詳細については、「AWS Payment Cryptography User Guide」の「Generating keys」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateKey」を参照してください。

### delete-alias

次のコード例は、delete-alias を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エイリアスを削除するには

次の delete-alias の例では、エイリアスを削除します。これによるキーへの影響はありません。

```
aws payment-cryptography delete-alias \
    --alias-name alias/sampleAlias1
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Payment Cryptography ユーザーガイド」の「エイリアスについて」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteAlias」を参照してください。

### delete-key

次のコード例は、delete-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キーを削除するには

次の delete-key の例では、デフォルトの待機期間である 7 日後にキーの削除をスケジュールします。

```
aws payment-cryptography delete-key \
    --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-west-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h
```

出力:

```
{
    "Key": {
        "CreateTimestamp": "1686801198",
        "DeletePendingTimestamp": "1687405998",
        "Enabled": true,
        "Exportable": true,
        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-west-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h",
        "KeyAttributes": {
            "KeyAlgorithm": "TDES_2KEY",
            "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
            "KeyModesOfUse": {
                "Decrypt": false,
                "DeriveKey": false,
```

```
                "Encrypt": false,
                "Generate": true,
                "NoRestrictions": false,
                "Sign": false,
                "Unwrap": false,
                "Verify": true,
                "Wrap": false
            },
            "KeyUsage": "TR31_C0_CARD_VERIFICATION_KEY"
        },
        "KeyCheckValue": "F2E50F",
        "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
        "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
        "KeyState": "DELETE_PENDING",
        "UsageStartTimestamp": "1686801190"
    }
}
```

詳細については、「AWS Payment Cryptography ユーザーガイド」の「キーの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteKey」を参照してください。

### export-key

次のコード例は、export-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キーをエクスポートするには

次の export-key の例では、キーをエクスポートします。

```
aws payment-cryptography export-key \
    --export-key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-west-2:123456789012:key/lco3w6agsk7zgu2l \
    --key-material '{"Tr34KeyBlock": { \
        "CertificateAuthorityPublicKeyIdentifier": "arn:aws:payment-cryptography:us-west-2:123456789012:key/ftobshq7pvioc5fx", \
        "ExportToken": "export-token-cu4lg26ofcziixny", \
        "KeyBlockFormat": "X9_TR34_2012", \
        "WrappingKeyCertificate": file://wrapping-key-certificate.pem }}'
```

wrapping-key-certificate.pem の内容:

```
LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUV2VENDQXFXZ0F3SUJBZ0lSQU1ZZS8xMXFUK2svVzlRUDJQOElv
```

出力:

```
{
    "WrappedKey": {
        "KeyMaterial":
 "308205A106092A864886F70D010702A08205923082058E020101310D300B0609608648016503040201308203 F
        "WrappedKeyMaterialFormat": "TR34_KEY_BLOCK"
    }
}
```

詳細については、「AWS Payment Cryptography User Guide」の「Export keys」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ExportKey」を参照してください。

### get-alias

次のコード例は、get-alias を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エイリアスを取得するには

次の get-alias の例では、エイリアスに関連付けられたキーの ARN を返します。

```
aws payment-cryptography get-alias \
    --alias-name alias/sampleAlias1
```

出力:

```
{
    "Alias": {
        "AliasName": "alias/sampleAlias1",
        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-west-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h"
```

```
    }
}
```

詳細については、「AWS Payment Cryptography ユーザーガイド」の「エイリアスについて」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAlias」を参照してください。

### get-key

次のコード例は、get-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キーのメタデータを取得するには

次の get-key の例では、エイリアスに関連付けられたキーのメタデータを返します。このオペレーションは暗号化マテリアルを返しません。

```
aws payment-cryptography get-key \
    --key-identifier alias/sampleAlias1
```

出力:

```
{
    "Key": {
        "CreateTimestamp": "1686800690",
        "DeletePendingTimestamp": "1687405998",
        "Enabled": true,
        "Exportable": true,
        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-west-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h",
        "KeyAttributes": {
            "KeyAlgorithm": "TDES_2KEY",
            "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
            "KeyModesOfUse": {
                "Decrypt": false,
                "DeriveKey": false,
                "Encrypt": false,
                "Generate": true,
```

```
                "NoRestrictions": false,
                "Sign": false,
                "Unwrap": false,
                "Verify": true,
                "Wrap": false
            },
            "KeyUsage": "TR31_C0_CARD_VERIFICATION_KEY"
        },
        "KeyCheckValue": "F2E50F",
        "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
        "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
        "KeyState": "DELETE_PENDING",
        "UsageStartTimestamp": "1686801190"
    }
}
```

詳細については、「AWS Payment Cryptography User Guide」の「Get keys」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetKey」を参照してください。

### get-parameters-for-export

次のコード例は、get-parameters-for-export を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エクスポートプロセスを初期化するには

次の get-parameters-for-export の例では、キーペアを生成し、キーに署名してから、証明書と証明書ルートを返します。

```
aws payment-cryptography get-parameters-for-export \
    --signing-key-algorithm RSA_2048 \
    --key-material-type TR34_KEY_BLOCK
```

出力:

```
{
    "ExportToken": "export-token-ep5cwyzune7oya53",
    "ParametersValidUntilTimestamp": "1687415640",
```

```
    "SigningKeyAlgorithm": "RSA_2048",
    "SigningKeyCertificate":

    "MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
    VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
    b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
    BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
    MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
    VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
    b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
    YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
    21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
    rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
    Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
    nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
    FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
    NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=",
    "SigningKeyCertificateChain":
    "NIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
    VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
    b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
    BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
    MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
    VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
    b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
    YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
    21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
    rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
    Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
    nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
    FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
    NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE="
}
```

詳細については、「AWS Payment Cryptography User Guide」の「Export keys」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetParametersForExport」を参照してください。

### get-parameters-for-import

次のコード例は、get-parameters-for-import を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インポートプロセスを初期化するには

次の get-parameters-for-import の例では、キーペアを生成し、キーに署名してから、証明書と証明書ルートを返します。

```
aws payment-cryptography get-parameters-for-import \
    --key-material-type TR34_KEY_BLOCK \
    --wrapping-key-algorithm RSA_2048
```

出力:

```
{
    "ImportToken": "import-token-qgmafpaa7nt2kfbb",
    "ParametersValidUntilTimestamp": "1687415640",
    "WrappingKeyAlgorithm": "RSA_2048",
    "WrappingKeyCertificate":
    "MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
    VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
    b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
    BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
    MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
    VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
    b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
    YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
    21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
    rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
    Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
    nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
    FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
    NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=",
    "WrappingKeyCertificateChain":
    "NIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
    VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
    b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
    BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
    MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
    VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
    b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
    YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
    21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
    rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
```

```
    Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
    nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
    FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
    NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE="
}
```

詳細については、「AWS Payment Cryptography User Guide」の「Import keys」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetParametersForImport」を参照してください。

### get-public-key-certificate

次のコード例は、get-public-key-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パブリックキーを返すには

次の get-public-key-certificate の例では、キーペアのパブリックキー部分を返します。

```
aws payment-cryptography get-public-key-certificate \
    --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h
```

出力:

```
{
    "KeyCertificate":
    "MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
    VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
    b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
    BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
    MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
    VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
    b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
    YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
    21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
    rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
    Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
```

```
    nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
    FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
    NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=",
    "KeyCertificateChain":
    "NIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
    VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
    b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
    BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
    MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
    VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
    b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
    YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
    21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
    rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
    Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
    nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
    FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
    NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE="
}
```

詳細については、「AWS Payment Cryptography User Guide」の「Get the public key/certificate associated with a key pair」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPublicKeyCertificate」を参照してください。

### `import-key`

次のコード例は、`import-key` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

TR-34 キーをインポートするには

次の `import-key` の例では、TR-34 キーをインポートします。

```
aws payment-cryptography import-key \
        --key-material='{ "Tr34KeyBlock": {" \
            CertificateAuthorityPublicKeyIdentifier": "arn:aws:payment-
cryptography:us-west-2:123456789012:key/rmm5wn2q564njnjm", \
            "ImportToken": "import-token-5ott6ho5nts7bbcg", \
            "KeyBlockFormat": "X9_TR34_2012", \
            "SigningKeyCertificate": file://signing-key-certificate.pem, \
```

```
            "WrappedKeyBlock": file://wrapped-key-block.pem }}'
```

signing-key-certificate.pem の内容:

```
LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUV2RENDQXFTZ0F3SUJBZ0lRYWVCK25IbE1WZU1PR1ZiNjU1Q2Jz
```

wrapped-key-block.pem の内容:

```
3082059806092A864886F70D010702A0820589308205850201013110D300B06096086480165030402013082031606
```

出力:

```
{
    "Key": {
        "CreateTimestamp": "2023-06-09T16:56:27.621000-07:00",
        "Enabled": true,
        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-west-2:123456789012:key/
bzmvgyxdg3sktwxd",
        "KeyAttributes": {
            "KeyAlgorithm": "TDES_2KEY",
            "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
            "KeyModesOfUse": {
                "Decrypt": false,
                "DeriveKey": false,
                "Encrypt": false,
                "Generate": true,
                "NoRestrictions": false,
                "Sign": false,
                "Unwrap": false,
                "Verify": true,
                "Wrap": false
            },
            "KeyUsage": "TR31_C0_CARD_VERIFICATION_KEY"
        },
        "KeyCheckValue": "D9B20E",
        "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
        "KeyOrigin": "EXTERNAL",
        "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
        "UsageStartTimestamp": "2023-06-09T16:56:27.621000-07:00"
    }
}
```

詳細については、「AWS Payment Cryptography User Guide」の「Import keys」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ImportKey」を参照してください。

### list-aliases

次のコード例は、list-aliases を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エイリアスのリストを取得するには

次の list-aliases の例では、このリージョンのアカウント内のすべてのエイリアスを表示します。

```
aws payment-cryptography list-aliases
```

出力:

```
{
    "Aliases": [
        {
            "AliasName": "alias/sampleAlias1",
            "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h"
        },
        {
            "AliasName": "alias/sampleAlias2",
            "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Payment Cryptography ユーザーガイド」の「エイリアスについて」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListAliases」を参照してください。

### list-keys

次のコード例は、list-keys を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キーのリストを取得するには

次の list-keys の例では、このリージョンのアカウントのすべてのキーを表示します。

```
aws payment-cryptography list-keys
```

出力:

```
{
    "Keys": [
    {
        "CreateTimestamp": "1666506840",
        "Enabled": false,
        "Exportable": true,
        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h",
        "KeyAttributes": {
            "KeyAlgorithm": "TDES_3KEY",
            "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
            "KeyModesOfUse": {
                "Decrypt": true,
                "DeriveKey": false,
                "Encrypt": true,
                "Generate": false,
                "NoRestrictions": false,
                "Sign": false,
                "Unwrap": true,
                "Verify": false,
                "Wrap": true
            },
            "KeyUsage": "TR31_P1_PIN_GENERATION_KEY"
        },
        "KeyCheckValue": "369D",
        "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
        "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
        "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
        "UsageStopTimestamp": "1666938840"
```

```
    }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Payment Cryptography User Guide」の「List keys」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListKeys」を参照してください。

### `list-tags-for-resource`

次のコード例は、`list-tags-for-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キーのタグのリストを取得するには

次の `list-tags-for-resource` の例では、キーのタグを取得します。

```
aws payment-cryptography list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "BIN",
            "Value": "20151120"
        },
        {
            "Key": "Project",
            "Value": "Production"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Payment Cryptography User Guide」の「Managing key tags with API operations」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### restore-key

次のコード例は、restore-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

削除予定のキーを復元するには

次の restore-key の例では、キーの削除をキャンセルします。

```
aws payment-cryptography restore-key \
    --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h
```

出力:

```
{
    "Key": {
        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h",
        "KeyAttributes": {
            "KeyUsage": "TR31_V2_VISA_PIN_VERIFICATION_KEY",
            "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
            "KeyAlgorithm": "TDES_3KEY",
            "KeyModesOfUse": {
                "Encrypt": false,
                "Decrypt": false,
                "Wrap": false,
                "Unwrap": false,
                "Generate": true,
                "Sign": false,
                "Verify": true,
                "DeriveKey": false,
                "NoRestrictions": false
            }
        },
        "KeyCheckValue": "",
        "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
        "Enabled": false,
        "Exportable": true,
        "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
        "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
        "CreateTimestamp": "1686800690",
        "UsageStopTimestamp": "1687405998"
```

```
    }
}
```

詳細については、「AWS Payment Cryptography ユーザーガイド」の「キーの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RestoreKey」を参照してください。

### start-key-usage

次のコード例は、start-key-usage を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キーを有効にするには

次の start-key-usage の例では、キーの使用を有効にします。

```
aws payment-cryptography start-key-usage \
    --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h
```

出力:

```
{
    "Key": {
        "CreateTimestamp": "1686800690",
        "Enabled": true,
        "Exportable": true,
        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
alsuwfxug3pgy6xh",
        "KeyAttributes": {
            "KeyAlgorithm": "TDES_3KEY",
            "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
            "KeyModesOfUse": {
                "Decrypt": true,
                "DeriveKey": false,
                "Encrypt": true,
                "Generate": false,
                "NoRestrictions": false,
                "Sign": false,
                "Unwrap": true,
```

```
                "Verify": false,
                "Wrap": true
            },
            "KeyUsage": "TR31_P1_PIN_GENERATION_KEY"
        },
        "KeyCheckValue": "369D",
        "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
        "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
        "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
        "UsageStartTimestamp": "1686800690"
    }
}
```

詳細については、「AWS Payment Cryptography User Guide」の「Enabling and disabling keys」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartKeyUsage」を参照してください。

### stop-key-usage

次のコード例は、stop-key-usage を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キーを無効にするには

次の stop-key-usage の例では、キーを無効にします。

```
aws payment-cryptography stop-key-usage \
    --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h
```

出力:

```
{
    "Key": {
        "CreateTimestamp": "1686800690",
        "Enabled": true,
        "Exportable": true,
        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
alsuwfxug3pgy6xh",
        "KeyAttributes": {
```

```
            "KeyAlgorithm": "TDES_3KEY",
            "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
            "KeyModesOfUse": {
                "Decrypt": true,
                "DeriveKey": false,
                "Encrypt": true,
                "Generate": false,
                "NoRestrictions": false,
                "Sign": false,
                "Unwrap": true,
                "Verify": false,
                "Wrap": true
            },
            "KeyUsage": "TR31_P1_PIN_GENERATION_KEY"
        },
        "KeyCheckValue": "369D",
        "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
        "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
        "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
        "UsageStartTimestamp": "1686800690"
    }
}
```

詳細については、「AWS Payment Cryptography User Guide」の「Enabling and disabling keys」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopKeyUsage」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キーにタグを付けるには

次の tag-resource の例では、キーにタグを付けます。

```
aws payment-cryptography tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h \
    --tags Key=sampleTag,Value=sampleValue
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Payment Cryptography User Guide」の「Managing key tags」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キーからタグを削除するには

次の untag-resource の例では、タグをキーから削除します。

```
aws payment-cryptography untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h \
    --tag-keys sampleTag
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Payment Cryptography User Guide」の「Managing key tags」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-alias

次のコード例は、update-alias を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エイリアスを更新するには

次の update-alias の例では、エイリアスを別のキーに関連付けます。

```
aws payment-cryptography update-alias \
```

```
    --alias-name alias/sampleAlias1 \
    --key-arn arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
tqv5yij6wtxx64pi
```

出力:

```
{
    "Alias": {
        "AliasName": "alias/sampleAlias1",
        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-west-2:123456789012:key/
tqv5yij6wtxx64pi "
    }
}
```

詳細については、「AWS Payment Cryptography ユーザーガイド」の「エイリアスについて」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「UpdateAlias」を参照してください。

## AWS CLI を使用した AWS Payment Cryptography Data Plane の例

次のコードサンプルは、AWS Payment Cryptography Data Plane で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `decrypt-data`

次のコード例は、decrypt-data を使用する方法を示しています。

AWS CLI

暗号文を復号するには

次の decrypt-data の例では、対称キーを使用して暗号文データを復号します。このオペレーションでは、キーの KeyModesOfUse が Decrypt に設定され、KeyUsage が TR31_D0_SYMMETRIC_DATA_ENCRYPTION_KEY に設定されている必要があります。

```
aws payment-cryptography-data decrypt-data \
    --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/kwapwa6qaifllw2h \
    --cipher-text 33612AB9D6929C3A828EB6030082B2BD \
    --decryption-attributes 'Symmetric={Mode=CBC}'
```

出力:

```
{
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/kwapwa6qaifllw2h",
    "KeyCheckValue": "71D7AE",
    "PlainText": "31323334313233343132333431323334"
}
```

詳細については、「AWS Payment Cryptography User Guide」の「Decrypt data」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DecryptData」を参照してください。

### encrypt-data

次のコード例は、encrypt-data を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データを暗号化するには

次の encrypt-data の例では、対称キーを使用してプレーンテキストデータを暗号化します。このオペレーションでは、キーの KeyModesOfUse が Encrypt に設定され、KeyUsage が TR31_D0_SYMMETRIC_DATA_ENCRYPTION_KEY に設定されている必要があります。

```
aws payment-cryptography-data encrypt-data \
```

```
    --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h \
    --plain-text 31323334313233343132333431323334 \
    --encryption-attributes 'Symmetric={Mode=CBC}'
```

出力:

```
{
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h",
    "KeyCheckValue": "71D7AE",
    "CipherText": "33612AB9D6929C3A828EB6030082B2BD"
}
```

詳細については、「AWS Payment Cryptography User Guide」の「Encrypt data」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EncryptData」を参照してください。

### generate-card-validation-data

次のコード例は、generate-card-validation-data を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CVV を生成するには

次の generate-card-validation-data の例では、CVV/CVV2 を生成します。

```
aws payment-cryptography-data generate-card-validation-data \
    --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h \
    --primary-account-number=171234567890123 \
    --generation-attributes CardVerificationValue2={CardExpiryDate=0123}
```

出力:

```
{
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h",
```

```
    "KeyCheckValue": "CADDA1",
    "ValidationData": "801"
}
```

詳細については、「AWS Payment Cryptography User Guide」の「Generate card data」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GenerateCardValidationData」を参照してください。

### generate-mac

次のコード例は、generate-mac を使用する方法を示しています。

AWS CLI

MAC を生成するには

次の generate-card-validation-data の例では、HMAC_SHA256 アルゴリズムと HMAC 暗号化キーを使用してカードデータ認証用の Hash-based Message Authentication Code (HMAC) を生成します。キーでは KeyUsage が TR31_M7_HMAC_KEY に設定され、KeyModesOfUse が Generate に設定されている必要があります。

```
aws payment-cryptography-data generate-mac \
    --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h \
    --message-
data "3b3130383834393030313037333934313533d32343038323236303030373030303f33" \
    --generation-attributes Algorithm=HMAC_SHA256
```

出力:

```
{
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h,
    "KeyCheckValue": "2976E7",
    "Mac": "ED87F26E961C6D0DDB78DA5038AA2BDDEA0DCE03E5B5E96BDDD494F4A7AA470C"
}
```

詳細については、「AWS Payment Cryptography User Guide」の「Generate MAC」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GenerateMac」を参照してください。

### generate-pin-data

次のコード例は、generate-pin-data を使用する方法を示しています。

AWS CLI

PIN を生成するには

次の generate-card-validation-data の例では、Visa PIN スキームを使用して新しいランダム PIN を生成します。

```
aws payment-cryptography-data generate-pin-data \
    --generation-key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/37y2tsl45p5zjbh2 \
    --encryption-key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/ivi5ksfsuplneuyt \
    --primary-account-number 171234567890123 \
    --pin-block-format ISO_FORMAT_0 \
    --generation-attributes VisaPin={PinVerificationKeyIndex=1}
```

出力:

```
{
    "GenerationKeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/37y2tsl45p5zjbh2",
    "GenerationKeyCheckValue": "7F2363",
    "EncryptionKeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
ivi5ksfsuplneuyt",
    "EncryptionKeyCheckValue": "7CC9E2",
    "EncryptedPinBlock": "AC17DC148BDA645E",
    "PinData": {
        "VerificationValue": "5507"
    }
}
```

詳細については、「AWS Payment Cryptography User Guide」の「Generate PIN data」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GeneratePinData」を参照してください。

### re-encrypt-data

次のコード例は、re-encrypt-data を使用する方法を示しています。

AWS CLI

別のキーを使用してデータを再暗号化するには

次の re-encrypt-data の例では、AES 対称キーを使用して暗号化された暗号文を復号し、トランザクション単位の派生ユニークキー (DUKPT) を使用して再暗号化します。

```
aws payment-cryptography-data re-encrypt-data \
    --incoming-key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-
west-2:111122223333:key/hyvv7ymboitd4vfy \
    --outgoing-key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-
west-2:111122223333:key/jl6ythkcvzesbxen \
    --cipher-
text 4D2B0BDBA192D5AEFEAA5B3EC28E4A65383C313FFA25140101560F75FE1B99F27192A90980AB9334
 \
    --incoming-encryption-
attributes "Dukpt={Mode=ECB,KeySerialNumber=0123456789111111}" \
    --outgoing-encryption-attributes '{"Symmetric": {"Mode": "ECB"}}'
```

出力:

```
{
    "CipherText":
 "F94959DA30EEFF0C035483C6067667CF6796E3C1AD28C2B61F9CFEB772A8DD41C0D6822931E0D3B1",
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-west-2:111122223333:key/
jl6ythkcvzesbxen",
    "KeyCheckValue": "2E8CD9"
}
```

詳細については、「AWS Payment Cryptography User Guide」の「Encrypt and decrypt data」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ReEncryptData」を参照してください。

### translate-pin-data

次のコード例は、translate-pin-data を使用する方法を示しています。

AWS CLI

PIN データを変換するには

次の translate-pin-data の例では、ISO 0 PIN ブロックを使用する PEK TDES 暗号化から、DUKPT アルゴリズムを使用する AES ISO 4 PIN ブロックに PIN を変換します。

```
aws payment-cryptography-data translate-pin-data \
    --encrypted-pin-block "AC17DC148BDA645E" \
    --incoming-translation-
attributes=IsoFormat0='{PrimaryAccountNumber=171234567890123}' \
    --incoming-key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/ivi5ksfsuplneuyt \
    --outgoing-key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/4pmyquwjs3yj4vwe \
    --outgoing-translation-attributes
 IsoFormat4="{PrimaryAccountNumber=171234567890123}" \
    --outgoing-dukpt-attributes KeySerialNumber="FFFF9876543210E00008"
```

出力:

```
{
    "PinBlock": "1F4209C670E49F83E75CC72E81B787D9",
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
ivi5ksfsuplneuyt
    "KeyCheckValue": "7CC9E2"
}
```

詳細については、「AWS Payment Cryptography User Guide」の「Translate PIN data」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TranslatePinData」を参照してください。

### verify-auth-request-cryptogram

次のコード例は、verify-auth-request-cryptogram を使用する方法を示しています。

AWS CLI

認証リクエストを検証するには

次の verify-auth-request-cryptogram の例では、Authorization Request Cryptogram (ARQC) を検証します。

```
aws payment-cryptography-data verify-auth-request-cryptogram \
    --auth-request-cryptogram F6E1BD1E6037FB3E \
    --auth-response-attributes '{"ArpcMethod1": {"AuthResponseCode": "1111"}}' \
    --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-west-2:111122223333:key/
pboipdfzd4mdklya \
    --major-key-derivation-mode "EMV_OPTION_A" \
    --session-key-derivation-attributes '{"EmvCommon":
 {"ApplicationTransactionCounter": "1234","PanSequenceNumber":
 "01","PrimaryAccountNumber": "471234567890123"}}' \
    --transaction-data "123456789ABCDEF"
```

出力:

```
{
    "AuthResponseValue": "D899B8C6FBF971AA",
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-west-2:111122223333:key/
pboipdfzd4mdklya",
    "KeyCheckValue": "985792"
}
```

詳細については、「AWS Payment Cryptography User Guide」の「Verify auth request (ARQC) cryptogram」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「VerifyAuthRequestCryptogram」を参照してください。

## verify-card-validation-data

次のコード例は、verify-card-validation-data を使用する方法を示しています。

AWS CLI

CVV を検証するには

次の verify-card-validation-data の例では、PAN の CVV/CVV2 を検証します。

```
aws payment-cryptography-data verify-card-validation-data \
    --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
tqv5yij6wtxx64pi \
    --primary-account-number=171234567890123 \
    --verification-attributes CardVerificationValue2={CardExpiryDate=0123} \
    --validation-data 801
```

出力:

```
{
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
tqv5yij6wtxx64pi",
    "KeyCheckValue": "CADDA1"
}
```

詳細については、「AWS Payment Cryptography User Guide」の「Verify card data」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「VerifyCardValidationData」を参照してください。

### verify-mac

次のコード例は、verify-mac を使用する方法を示しています。

AWS CLI

MAC を検証するには

次の verify-mac の例では、HMAC_SHA256 アルゴリズムと HMAC 暗号化キーを使用してカードデータ認証用の Hash-based Message Authentication Code (HMAC) を検証します。

```
aws payment-cryptography-data verify-mac \
    --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
qnobl5lghrzunce6 \
    --message-
data "3b343038383439303031303733393431353d323430383232363030303730303033f33" \
    --verification-attributes='Algorithm=HMAC_SHA256' \
    --mac ED87F26E961C6D0DDB78DA5038AA2BDDEA0DCE03E5B5E96BDDD494F4A7AA470C
```

出力:

```
{
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
qnobl5lghrzunce6,
    "KeyCheckValue": "2976E7",
}
```

詳細については、「AWS Payment Cryptography User Guide」の「Verify MAC」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「VerifyMac」を参照してください。

### verify-pin-data

次のコード例は、verify-pin-data を使用する方法を示しています。

AWS CLI

PIN を検証するには

次の verify-pin-data の例では、PAN の PIN を検証します。

```
aws payment-cryptography-data verify-pin-data \
    --verification-key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/37y2tsl45p5zjbh2 \
    --encryption-key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/ivi5ksfsuplneuyt \
    --primary-account-number 171234567890123 \
    --pin-block-format ISO_FORMAT_0 \
    --verification-attributes
 VisaPin="{PinVerificationKeyIndex=1,VerificationValue=5507}" \
    --encrypted-pin-block AC17DC148BDA645E
```

出力:

```
{
    "VerificationKeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/37y2tsl45p5zjbh2",
    "VerificationKeyCheckValue": "7F2363",
    "EncryptionKeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
ivi5ksfsuplneuyt",
    "EncryptionKeyCheckValue": "7CC9E2",
```

```
}
```

詳細については、「AWS Payment Cryptography User Guide」の「Verify PIN data」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「VerifyPinData」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Amazon Pinpoint の例

次のコード例は、Amazon Pinpoint で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `create-app`

次のコード例は、`create-app` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: アプリケーションを作成するには

次の `create-app` の例は、新しいアプリケーション (プロジェクト) を作成します。

```
aws pinpoint create-app \
    --create-application-request Name=ExampleCorp
```

出力:

```
{
```

```
    "ApplicationResponse": {
        "Arn": "arn:aws:mobiletargeting:us-
west-2:AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:apps/810c7aab86d42fb2b56c8c966example",
        "Id": "810c7aab86d42fb2b56c8c966example",
        "Name": "ExampleCorp",
        "tags": {}
    }
}
```

例 2: タグが付けられたアプリケーションを作成するには

次の create-app の例は、新しいアプリケーション (プロジェクト) を作成し、タグ (キーと値) をアプリケーションに関連付けます。

```
aws pinpoint create-app \
    --create-application-request Name=ExampleCorp,tags={"Stack"="Test"}
```

出力:

```
{
    "ApplicationResponse": {
        "Arn": "arn:aws:mobiletargeting:us-
west-2:AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:apps/810c7aab86d42fb2b56c8c966example",
        "Id": "810c7aab86d42fb2b56c8c966example",
        "Name": "ExampleCorp",
        "tags": {
            "Stack": "Test"
        }
    }
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateApp」を参照してください。

### create-sms-template

次のコード例は、create-sms-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

SMS チャンネルを介して送信されるメッセージのメッセージテンプレートを作成します

次の create-sms-template の例では、SMS メッセージテンプレートを作成します。

```
aws pinpoint create-sms-template \
    --template-name TestTemplate \
    --sms-template-request file://myfile.json \
    --region us-east-1
```

myfile.json の内容:

```
{
    "Body": "hello\n how are you?\n food is good",
    "TemplateDescription": "Test SMS Template"
}
```

出力:

```
{
    "CreateTemplateMessageBody": {
        "Arn": "arn:aws:mobiletargeting:us-east-1:AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:templates/
TestTemplate/SMS",
        "Message": "Created",
        "RequestID": "8c36b17f-a0b0-400f-ac21-29e9b62a975d"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Pinpoint User Guide」の「Amazon Pinpoint message templates」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateSmsTemplate」を参照してください。

### delete-app

次のコード例は、delete-app を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションを削除するには

次の delete-app の例は、アプリケーション (プロジェクト) を削除します。

```
aws pinpoint delete-app \
```

```
    --application-id 810c7aab86d42fb2b56c8c966example
```

出力:

```
{
    "ApplicationResponse": {
        "Arn": "arn:aws:mobiletargeting:us-
west-2:AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:apps/810c7aab86d42fb2b56c8c966example",
        "Id": "810c7aab86d42fb2b56c8c966example",
        "Name": "ExampleCorp",
        "tags": {}
    }
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteApp」を参照してください。

### get-apns-channel

次のコード例は、get-apns-channel を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションの APN チャネルのステータスと設定に関する情報を取得するには

次の get-apns-channel の例では、アプリケーションの APN チャネルのステータスと設定に関する情報を取得します。

```
aws pinpoint get-apns-channel \
    --application-id 9ab1068eb0a6461c86cce7f27ce0efd7 \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "APNSChannelResponse": {
        "ApplicationId": "9ab1068eb0a6461c86cce7f27ce0efd7",
        "CreationDate": "2019-05-09T21:54:45.082Z",
        "DefaultAuthenticationMethod": "CERTIFICATE",
        "Enabled": true,
        "HasCredential": true,
        "HasTokenKey": false,
```

```
        "Id": "apns",
        "IsArchived": false,
        "LastModifiedDate": "2019-05-09T22:04:01.067Z",
        "Platform": "APNS",
        "Version": 2
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetApnsChannel」を参照してください。

### get-app

次のコード例は、get-app を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーション (プロジェクト) に関する情報を取得するには

次の get-app の例では、アプリケーション (プロジェクト) に関する情報を取得します。

```
aws pinpoint get-app \
    --application-id 810c7aab86d42fb2b56c8c966example \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "ApplicationResponse": {
        "Arn": "arn:aws:mobiletargeting:us-
east-1:AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:apps/810c7aab86d42fb2b56c8c966example",
        "Id": "810c7aab86d42fb2b56c8c966example",
        "Name": "ExampleCorp",
        "tags": {
                "Year": "2019",
                "Stack": "Production"
            }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetApp」を参照してください。

### get-apps

次のコード例は、get-apps を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのアプリケーションに関する情報を取得するには

次の get-apps の例では、すべてのアプリケーション (プロジェクト) に関する情報を取得します。

```
aws pinpoint get-apps
```

出力:

```
{
    "ApplicationsResponse": {
        "Item": [
            {
                "Arn": "arn:aws:mobiletargeting:us-
west-2:AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:apps/810c7aab86d42fb2b56c8c966example",
                "Id": "810c7aab86d42fb2b56c8c966example",
                "Name": "ExampleCorp",
                "tags": {
                    "Year": "2019",
                    "Stack": "Production"
                }
            },
            {
                "Arn": "arn:aws:mobiletargeting:us-
west-2:AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:apps/42d8c7eb0990a57ba1d5476a3example",
                "Id": "42d8c7eb0990a57ba1d5476a3example",
                "Name": "AnyCompany",
                "tags": {}
            },
            {
                "Arn": "arn:aws:mobiletargeting:us-
west-2:AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:apps/80f5c382b638ffe5ad12376bbexample",
                "Id": "80f5c382b638ffe5ad12376bbexample",
                "Name": "ExampleCorp_Test",
                "tags": {
                    "Year": "2019",
                    "Stack": "Test"
```

```
                }
            }
        ],
        "NextToken":
 "eyJDcmVhdGlvbkRhdGUiOiIyMDE5LTA3LTE2VDE0OjM4OjUzLjkwM1oiLCJBY2NvdW50SWQiOiI1MTIzOTcxODM4Nz
    }
}
```

NextToken レスポンス値の存在は、使用可能な出力がさらにあることを示します。コマンドを再度呼び出し、その値を NextToken 入力パラメータとして指定します。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetApps」を参照してください。

### get-campaign

次のコード例は、get-campaign を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キャンペーンのステータス、構成、およびその他の設定に関する情報を取得するには

次の get-campaign の例では、キャンペーンのステータス、構成、およびその他の設定に関する情報を取得します。

```
aws pinpoint get-campaign \
    --application-id 6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7 \
    --campaign-id a1e63c6cc0eb43ed826ffcc3cc90b30d \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "CampaignResponse": {
        "AdditionalTreatments": [],
        "ApplicationId": "6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7",
        "Arn": "arn:aws:mobiletargeting:us-
east-1:AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:apps/6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7/campaigns/
a1e63c6cc0eb43ed826ffcc3cc90b30d",
        "CreationDate": "2019-10-08T18:40:16.581Z",
        "Description": " ",
```

```
        "HoldoutPercent": 0,
        "Id": "a1e63c6cc0eb43ed826ffcc3cc90b30d",
        "IsPaused": false,
        "LastModifiedDate": "2019-10-08T18:40:16.581Z",
        "Limits": {
            "Daily": 0,
            "MaximumDuration": 60,
            "MessagesPerSecond": 50,
            "Total": 0
        },
        "MessageConfiguration": {
            "EmailMessage": {
                "FromAddress": "sender@example.com",
                "HtmlBody": "<!DOCTYPE html>\n  <html lang=\"en\">\n    <head>\n
 <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n</head>
\n<body>Hello</body>\n</html>",
                "Title": "PinpointDemo"
            }
        },
        "Name": "MyCampaign",
        "Schedule": {
            "IsLocalTime": false,
            "StartTime": "IMMEDIATE",
            "Timezone": "utc"
        },
        "SegmentId": "b66c9e42f71444b2aa2e0ffc1df28f60",
        "SegmentVersion": 1,
        "State": {
            "CampaignStatus": "COMPLETED"
        },
        "tags": {},
        "TemplateConfiguration": {},
        "Version": 1
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetCampaign」を参照してください。

### get-campaigns

次のコード例は、get-campaigns を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションに関連付けられているすべてのキャンペーンのステータス、構成、およびその他の設定に関する情報を取得するには

次の get-campaigns の例では、アプリケーションに関連付けられているすべてのキャンペーンのステータス、構成、およびその他の設定に関する情報を取得します。

```
aws pinpoint get-campaigns \
    --application-id 6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7 \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "CampaignsResponse": {
        "Item": [
            {
                "AdditionalTreatments": [],
                "ApplicationId": "6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7",
                "Arn": "arn:aws:mobiletargeting:us-
east-1:AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:apps/6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7/
campaigns/7e1280344c8f4a9aa40a00b006fe44f1",
                "CreationDate": "2019-10-08T18:40:22.905Z",
                "Description": " ",
                "HoldoutPercent": 0,
                "Id": "7e1280344c8f4a9aa40a00b006fe44f1",
                "IsPaused": false,
                "LastModifiedDate": "2019-10-08T18:40:22.905Z",
                "Limits": {},
                "MessageConfiguration": {
                    "EmailMessage": {
                        "FromAddress": "sender@example.com",
                        "HtmlBody": "<!DOCTYPE html>\n    <html lang=\"en
\">\n    <head>\n    <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html;
 charset=utf-8\" />\n</head>\n<body>Hello</body>\n</html>",
                        "Title": "PInpointDemo Test"
                    }
                },
                "Name": "MyCampaign1",
                "Schedule": {
                    "IsLocalTime": false,
                    "QuietTime": {},
```

```
                    "StartTime": "IMMEDIATE",
                    "Timezone": "UTC"
                },
                "SegmentId": "b66c9e42f71444b2aa2e0ffc1df28f60",
                "SegmentVersion": 1,
                "State": {
                    "CampaignStatus": "COMPLETED"
                },
                "tags": {},
                "TemplateConfiguration": {},
                "Version": 1
            },
            {
                "AdditionalTreatments": [],
                "ApplicationId": "6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7",
                "Arn": "arn:aws:mobiletargeting:us-
east-1:AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:apps/6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7/campaigns/
a1e63c6cc0eb43ed826ffcc3cc90b30d",
                "CreationDate": "2019-10-08T18:40:16.581Z",
                "Description": " ",
                "HoldoutPercent": 0,
                "Id": "a1e63c6cc0eb43ed826ffcc3cc90b30d",
                "IsPaused": false,
                "LastModifiedDate": "2019-10-08T18:40:16.581Z",
                "Limits": {
                    "Daily": 0,
                    "MaximumDuration": 60,
                    "MessagesPerSecond": 50,
                    "Total": 0
                },
                "MessageConfiguration": {
                    "EmailMessage": {
                        "FromAddress": "sender@example.com",
                        "HtmlBody": "<!DOCTYPE html>\n    <html lang=\"en
\">\n    <head>\n    <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html;
 charset=utf-8\" />\n</head>\n<body>Demo</body>\n</html>",
                        "Title": "PinpointDemo"
                    }
                },
                "Name": "MyCampaign2",
                "Schedule": {
                    "IsLocalTime": false,
                    "StartTime": "IMMEDIATE",
                    "Timezone": "utc"
```

```
                },
                "SegmentId": "b66c9e42f71444b2aa2e0ffc1df28f60",
                "SegmentVersion": 1,
                "State": {
                    "CampaignStatus": "COMPLETED"
                },
                "tags": {},
                "TemplateConfiguration": {},
                "Version": 1
            }
        ]
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetCampaigns」を参照してください。

### get-channels

次のコード例は、get-channels を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションの各チャンネルの履歴とステータスに関する情報を取得するには

次の get-channels の例では、アプリケーションの各チャンネルの履歴とステータスに関する情報を取得します。

```
aws pinpoint get-channels \
    --application-id 6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7 \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "ChannelsResponse": {
        "Channels": {
            "GCM": {
                "ApplicationId": "6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7",
                "CreationDate": "2019-10-08T18:28:23.182Z",
                "Enabled": true,
```

```
                "HasCredential": true,
                "Id": "gcm",
                "IsArchived": false,
                "LastModifiedDate": "2019-10-08T18:28:23.182Z",
                "Version": 1
            },
            "SMS": {
                "ApplicationId": "6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7",
                "CreationDate": "2019-10-08T18:39:18.511Z",
                "Enabled": true,
                "Id": "sms",
                "IsArchived": false,
                "LastModifiedDate": "2019-10-08T18:39:18.511Z",
                "Version": 1
            },
            "EMAIL": {
                "ApplicationId": "6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7",
                "CreationDate": "2019-10-08T18:27:23.990Z",
                "Enabled": true,
                "Id": "email",
                "IsArchived": false,
                "LastModifiedDate": "2019-10-08T18:27:23.990Z",
                "Version": 1
            },
            "IN_APP": {
                "Enabled": true,
                "IsArchived": false,
                "Version": 0
            }
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetChannels」を参照してください。

### get-email-channel

次のコード例は、get-email-channel を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションの E メールチャネルのステータスと設定に関する情報を取得するには

次の get-email-channel の例では、アプリケーションの E メールチャネルのステータスと設定を取得します。

```
aws pinpoint get-email-channel \
    --application-id 6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7 \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "EmailChannelResponse": {
        "ApplicationId": "6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7",
        "CreationDate": "2019-10-08T18:27:23.990Z",
        "Enabled": true,
        "FromAddress": "sender@example.com",
        "Id": "email",
        "Identity": "arn:aws:ses:us-east-1:AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:identity/
sender@example.com",
        "IsArchived": false,
        "LastModifiedDate": "2019-10-08T18:27:23.990Z",
        "MessagesPerSecond": 1,
        "Platform": "EMAIL",
        "RoleArn": "arn:aws:iam::AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:role/pinpoint-events",
        "Version": 1
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetEmailChannel」を参照してください。

### get-endpoint

次のコード例は、get-endpoint を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションの特定のエンドポイントの設定と属性に関する情報を取得するには

次の get-endpoint の例は、アプリケーションの指定されたエンドポイントの設定と属性に関する情報を取得します。

```
aws pinpoint get-endpoint \
```

```
    --application-id 611e3e3cdd47474c9c1399a505665b91 \
    --endpoint-id testendpoint \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "EndpointResponse": {
        "Address": "+11234567890",
        "ApplicationId": "611e3e3cdd47474c9c1399a505665b91",
        "Attributes": {},
        "ChannelType": "SMS",
        "CohortId": "63",
        "CreationDate": "2019-01-28T23:55:11.534Z",
        "EffectiveDate": "2021-08-06T00:04:51.763Z",
        "EndpointStatus": "ACTIVE",
        "Id": "testendpoint",
        "Location": {
            "Country": "USA"
        },
        "Metrics": {
            "SmsDelivered": 1.0
        },
        "OptOut": "ALL",
        "RequestId": "a204b1f2-7e26-48a7-9c80-b49a2143489d",
        "User": {
            "UserAttributes": {
                "Age": [
                    "24"
                ]
            },
        "UserId": "testuser"
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetEndpoint」を参照してください。

### get-gcm-channel

次のコード例は、get-gcm-channel を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションの GCM チャネルのステータスと設定に関する情報を取得するには

次の get-gcm-channel の例では、アプリケーションの GCM チャネルのステータスと設定に関する情報を取得します。

```
aws pinpoint get-gcm-channel \
    --application-id 6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7 \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "GCMChannelResponse": {
        "ApplicationId": "6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7",
        "CreationDate": "2019-10-08T18:28:23.182Z",
        "Enabled": true,
        "HasCredential": true,
        "Id": "gcm",
        "IsArchived": false,
        "LastModifiedDate": "2019-10-08T18:28:23.182Z",
        "Platform": "GCM",
        "Version": 1
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetGcmChannel」を参照してください。

### get-sms-channel

次のコード例は、get-sms-channel を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションの SMS チャネルのステータスおよび設定に関する情報を取得するには

次の get-sms-channel の例は、アプリケーションの SMS チャネルのステータスと設定を取得します。

```
aws pinpoint get-sms-channel \
```

```
    --application-id 6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7 \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "SMSChannelResponse": {
        "ApplicationId": "6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7",
        "CreationDate": "2019-10-08T18:39:18.511Z",
        "Enabled": true,
        "Id": "sms",
        "IsArchived": false,
        "LastModifiedDate": "2019-10-08T18:39:18.511Z",
        "Platform": "SMS",
        "PromotionalMessagesPerSecond": 20,
        "TransactionalMessagesPerSecond": 20,
        "Version": 1
    }
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetSmsChannel」を参照してください。

### get-sms-template

次のコード例は、get-sms-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

SMS チャネルを介して送信されるメッセージのメッセージテンプレートの内容と設定を取得します

次の get-sms-template の例では、SMS メッセージテンプレートの内容と設定を取得します。

```
aws pinpoint get-sms-template \
    --template-name TestTemplate \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
```

```
    "SMSTemplateResponse": {
        "Arn": "arn:aws:mobiletargeting:us-east-1:AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:templates/
TestTemplate/SMS",
        "Body": "hello\n how are you?\n food is good",
        "CreationDate": "2023-06-20T21:37:30.124Z",
        "LastModifiedDate": "2023-06-20T21:37:30.124Z",
        "tags": {},
        "TemplateDescription": "Test SMS Template",
        "TemplateName": "TestTemplate",
        "TemplateType": "SMS",
        "Version": "1"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Pinpoint User Guide」の「Amazon Pinpoint message templates」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSmsTemplate」を参照してください。

### get-voice-channel

次のコード例は、get-voice-channel を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションの音声チャンネルのステータスと設定に関する情報を取得するには

次の get-voice-channel の例では、アプリケーションの音声チャネルのステータスと設定を取得します。

```
aws pinpoint get-voice-channel \
    --application-id 6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7 \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "VoiceChannelResponse": {
        "ApplicationId": "6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7",
        "CreationDate": "2022-04-28T00:17:03.836Z",
        "Enabled": true,
        "Id": "voice",
```

```
        "IsArchived": false,
        "LastModifiedDate": "2022-04-28T00:17:03.836Z",
        "Platform": "VOICE",
        "Version": 1
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetVoiceChannel」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースのタグの一覧を取得するには

次の list-tags-for-resource の例では、指定されたリソースに関連付けられているすべてのタグ (キー名と値) を取得します。

```
aws pinpoint list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:mobiletargeting:us-
west-2:AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:apps/810c7aab86d42fb2b56c8c966example
```

出力:

```
{
    "TagsModel": {
        "tags": {
            "Year": "2019",
            "Stack": "Production"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon Pinpoint Developer Guide」の「Tagging Amazon Pinpoint Resources <https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/developerguide/tagging-resources.html>」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### phone-number-validate

次のコード例は、phone-number-validate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

電話番号に関する情報を取得します

次の phone-number-validate では、電話番号に関する情報を取得します。

```
aws pinpoint phone-number-validate \
    --number-validate-request PhoneNumber="+12065550142" \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "NumberValidateResponse": {
        "Carrier": "ExampleCorp Mobile",
        "City": "Seattle",
        "CleansedPhoneNumberE164": "+12065550142",
        "CleansedPhoneNumberNational": "2065550142",
        "Country": "United States",
        "CountryCodeIso2": "US",
        "CountryCodeNumeric": "1",
        "OriginalPhoneNumber": "+12065550142",
        "PhoneType": "MOBILE",
        "PhoneTypeCode": 0,
        "Timezone": "America/Los_Angeles",
        "ZipCode": "98101"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Pinpoint ユーザーガイド」の「Amazon Pinpoint SMS チャンネル」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PhoneNumberValidate」を参照してください。

### send-messages

次のコード例は、send-messages を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションのエンドポイントを使用して SMS メッセージを送信するには

次の send-messages の例は、エンドポイントを使用してアプリケーションにダイレクトメッセージを送信します。

```
aws pinpoint send-messages \
    --application-id 611e3e3cdd47474c9c1399a505665b91 \
    --message-request file://myfile.json \
    --region us-west-2
```

myfile.json の内容:

```
{
    "MessageConfiguration": {
        "SMSMessage": {
            "Body": "hello, how are you?"
        }
    },
    "Endpoints": {
        "testendpoint": {}
    }
}
```

出力:

```
{
    "MessageResponse": {
        "ApplicationId": "611e3e3cdd47474c9c1399a505665b91",
        "EndpointResult": {
            "testendpoint": {
                "Address": "+12345678900",
                "DeliveryStatus": "SUCCESSFUL",
                "MessageId": "itnuqhai5alf1n6ahv3udc05n7hhddr6gb3lq6g0",
                "StatusCode": 200,
                "StatusMessage": "MessageId:
 itnuqhai5alf1n6ahv3udc05n7hhddr6gb3lq6g0"
            }
        },
        "RequestId": "c7e23264-04b2-4a46-b800-d24923f74753"
    }
```

```
}
```

詳細については、「Amazon Pinpoint ユーザーガイド」の「Amazon Pinpoint SMS チャンネル」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「SendMessages」を参照してください。

### `send-users-messages`

次のコード例は、`send-users-messages` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アプリケーションのユーザーに SMS メッセージを送信するには

次の `send-users-messages` の例では、アプリケーションのユーザー向けのダイレクトメッセージを送信します。

```
aws pinpoint send-users-messages \
    --application-id 611e3e3cdd47474c9c1399a505665b91 \
    --send-users-message-request file://myfile.json \
    --region us-west-2
```

`myfile.json` の内容:

```
{
    "MessageConfiguration": {
        "SMSMessage": {
            "Body": "hello, how are you?"
        }
    },
    "Users": {
        "testuser": {}
    }
}
```

出力:

```
{
    "SendUsersMessageResponse": {
        "ApplicationId": "611e3e3cdd47474c9c1399a505665b91",
```

```
        "RequestId": "e0b12cf5-2359-11e9-bb0b-d5fb91876b25",
        "Result": {
            "testuser": {
                "testuserendpoint": {
                    "DeliveryStatus": "SUCCESSFUL",
                    "MessageId": "7qu4hk5bqhda3i7i2n4pjf98qcuh8b7p45ifsmo0",
                    "StatusCode": 200,
                    "StatusMessage": "MessageId:
 7qu4hk5bqhda3i7i2n4pjf98qcuh8b7p45ifsmo0",
                    "Address": "+12345678900"
                }
            }
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon Pinpoint ユーザーガイド」の「Amazon Pinpoint SMS チャンネル」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SendUsersMessages」を参照してください。

### `tag-resource`

次のコード例は、`tag-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースにタグを追加するには

次の例では、リソースに 2 つのタグ (キー名と値) を追加します。

```
aws pinpoint list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:mobiletargeting:us-
east-1:AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:apps/810c7aab86d42fb2b56c8c966example \
    --tags-model tags={Stack=Production,Year=2019}
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Pinpoint Developer Guide」の「Tagging Amazon Pinpoint Resources <https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/developerguide/tagging-resources.html>」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: リソースからタグを削除するには

次の untag-resource の例では、指定されたタグ (キー名と値) をリソースから削除します。

```
aws pinpoint untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:mobiletargeting:us-
west-2:AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:apps/810c7aab86d42fb2b56c8c966example \
    --tag-keys Year
```

このコマンドでは何も出力されません。

例 2: リソースから複数のタグを削除するには

次の untag-resource の例では、指定されたタグ (キー名と値) をリソースから削除します。

```
aws pinpoint untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:mobiletargeting:us-
east-1:AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:apps/810c7aab86d42fb2b56c8c966example \
    --tag-keys Year Stack
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Pinpoint Developer Guide」の「Tagging Amazon Pinpoint Resources <https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/developerguide/tagging-resources.html>」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-sms-channel

次のコード例は、update-sms-channel を使用する方法を示しています。

AWS CLI

SMS チャネルを有効にするか、アプリケーションの SMS チャネルのステータスと設定を更新するには

次の update-sms-channel の例では、アプリケーションの SMS チャネルの SMS チャネルを有効にします。

```
aws pinpoint update-sms-channel \
    --application-id 611e3e3cdd47474c9c1399a505665b91 \
    --sms-channel-request Enabled=true \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "SMSChannelResponse": {
        "ApplicationId": "611e3e3cdd47474c9c1399a505665b91",
        "CreationDate": "2019-01-28T23:25:25.224Z",
        "Enabled": true,
        "Id": "sms",
        "IsArchived": false,
        "LastModifiedDate": "2023-05-18T23:22:50.977Z",
        "Platform": "SMS",
        "PromotionalMessagesPerSecond": 20,
        "TransactionalMessagesPerSecond": 20,
        "Version": 3
    }
}
```

詳細については、「Amazon Pinpoint ユーザーガイド」の「Amazon Pinpoint SMS チャンネル」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateSmsChannel」を参照してください。

## AWS CLI を使用する Amazon Polly の例

次のコード例は、Amazon Polly で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック


- アクション


## アクション

### `delete-lexicon`

次のコード例は、`delete-lexicon` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レキシコンを削除するには

次の `delete-lexicon` の例は、指定されたレキシコンを削除します。

```
aws polly delete-lexicon \
    --name w3c
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Polly ディベロッパーガイド」の「DeleteLexicon オペレーションの使用」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteLexicon」を参照してください。

### `get-lexicon`

次のコード例は、`get-lexicon` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レキシコンの内容を取得するには

次の get-lexicon の例は、指定された発音レキシコンの内容を取得します。

```
aws polly get-lexicon \
    --name w3c
```

出力:

```
{
    "Lexicon": {
        "Content": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n<lexicon version=
\"1.0\" \n      xmlns=    \"http://www.w3.org/2005/01/pronunciation-lexicon
\"\n      xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" \n
 xsi:schemaLocation=\"http://www.w3.org/2005/01/pronunciation-lexicon \n
 http://www.w3.org/TR/2007/CR-pronunciation-    lexicon-20071212/pls.xsd\"\n
   alphabet=\"ipa\" \n      xml:lang=\"en-US\">\n  <lexeme>\n    <grapheme>W3C</
grapheme>\n        <alias>World Wide Web Consortium</alias>\n  </lexeme>\n</lexicon>
\n",
        "Name": "w3c"
    },
    "LexiconAttributes": {
        "Alphabet": "ipa",
        "LanguageCode": "en-US",
        "LastModified": 1603908910.99,
        "LexiconArn": "arn:aws:polly:us-west-2:880185128111:lexicon/w3c",
        "LexemesCount": 1,
        "Size": 492
    }
}
```

詳細については、「Amazon Polly ディベロッパーガイド」の「GetLexicon オペレーションの使用」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetLexicon」を参照してください。

### get-speech-synthesis-task

次のコード例は、get-speech-synthesis-task を使用する方法を示しています。

AWS CLI

音声合成タスクに関する情報を取得するには

次の get-speech-synthesis-task の例は、指定された音声合成タスクに関する情報を取得します。

```
aws polly get-speech-synthesis-task \
    --task-id 70b61c0f-57ce-4715-a247-cae8729dcce9
```

出力:

```
{
    "SynthesisTask": {
        "TaskId": "70b61c0f-57ce-4715-a247-cae8729dcce9",
        "TaskStatus": "completed",
        "OutputUri": "https://s3.us-west-2.amazonaws.com/amzn-s3-demo-
bucket/70b61c0f-57ce-4715-a247-cae8729dcce9.mp3",
        "CreationTime": 1603911042.689,
        "RequestCharacters": 1311,
        "OutputFormat": "mp3",
        "TextType": "text",
        "VoiceId": "Joanna"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Polly ディベロッパーガイド」の「長いオーディオファイルの作成 (CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetSpeechSynthesisTask」を参照してください。

### list-lexicons

次のコード例は、list-lexicons を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レキシコンを一覧表示するには

次の list-lexicons の例は、発音レキシコンを一覧表示します。

```
aws polly list-lexicons
```

出力:

```
{
    "Lexicons": [
        {
            "Name": "w3c",
            "Attributes": {
                "Alphabet": "ipa",
                "LanguageCode": "en-US",
                "LastModified": 1603908910.99,
                "LexiconArn": "arn:aws:polly:us-east-2:123456789012:lexicon/w3c",
                "LexemesCount": 1,
                "Size": 492
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Polly ディベロッパーガイド」の「ListLexicons オペレーションの使用」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListLexicons」を参照してください。

### `list-speech-synthesis-tasks`

次のコード例は、`list-speech-synthesis-tasks` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

音声合成タスクを一覧表示するには

次の `list-speech-synthesis-tasks` の例では、音声合成タスクを一覧表示します。

```
aws polly list-speech-synthesis-tasks
```

出力:

```
{
    "SynthesisTasks": [
        {
            "TaskId": "70b61c0f-57ce-4715-a247-cae8729dcce9",
            "TaskStatus": "completed",
```

```
            "OutputUri": "https://s3.us-west-2.amazonaws.com/amzn-s3-demo-
bucket/70b61c0f-57ce-4715-a247-cae8729dcce9.mp3",
            "CreationTime": 1603911042.689,
            "RequestCharacters": 1311,
            "OutputFormat": "mp3",
            "TextType": "text",
            "VoiceId": "Joanna"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Polly ディベロッパーガイド」の「長いオーディオファイルの作成 (CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListSpeechSynthesisTasks」を参照してください。

### put-lexicon

次のコード例は、put-lexicon を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レキシコンを保存するには

次の put-lexicon の例は、指定された発音レキシコンを保存します。example.pls ファイルは W3C PLS 準拠のレキシコンを指定します。

```
aws polly put-lexicon \
    --name w3c \
    --content file://example.pls
```

example.pls の内容

```
{
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <lexicon version="1.0"
        xmlns="http://www.w3.org/2005/01/pronunciation-lexicon"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2005/01/pronunciation-lexicon
            http://www.w3.org/TR/2007/CR-pronunciation-lexicon-20071212/pls.xsd"
        alphabet="ipa"
```

```
        xml:lang="en-US">
        <lexeme>
            <grapheme>W3C</grapheme>
            <alias>World Wide Web Consortium</alias>
        </lexeme>
    </lexicon>
}
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Polly ディベロッパーガイド」の「PutLexicon オペレーションの使用」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PutLexicon」を参照してください。

### `start-speech-synthesis-task`

次のコード例は、`start-speech-synthesis-task` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

テキストを合成するには

次の `start-speech-synthesis-task` の例は、`text_file.txt` 内のテキストを合成し、生成された MP3 ファイルを指定されたバケットに保存します。

```
aws polly start-speech-synthesis-task \
    --output-format mp3 \
    --output-s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket \
    --text  file://text_file.txt \
    --voice-id Joanna
```

出力:

```
{
    "SynthesisTask": {
        "TaskId": "70b61c0f-57ce-4715-a247-cae8729dcce9",
        "TaskStatus": "scheduled",
        "OutputUri": "https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amzn-s3-demo-
bucket/70b61c0f-57ce-4715-a247-cae8729dcce9.mp3",
```

```
        "CreationTime": 1603911042.689,
        "RequestCharacters": 1311,
        "OutputFormat": "mp3",
        "TextType": "text",
        "VoiceId": "Joanna"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Polly ディベロッパーガイド」の「長いオーディオファイルの作成 (CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「StartSpeechSynthesisTask」を参照してください。

## AWS の料金表 examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS の料金表 で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `describe-services`

次のコード例は、`describe-services` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスメタデータを取得するには

この例では、Amazon EC2 サービスコードのメタデータを取得します。

コマンド:

```
aws pricing describe-services --service-code AmazonEC2 --format-version aws_v1 --
max-items 1
```

出力:

```
{
  "Services": [
      {
          "ServiceCode": "AmazonEC2",
          "AttributeNames": [
              "volumeType",
              "maxIopsvolume",
              "instance",
              "instanceCapacity10xlarge",
              "locationType",
              "instanceFamily",
              "operatingSystem",
              "clockSpeed",
              "LeaseContractLength",
              "ecu",
              "networkPerformance",
              "instanceCapacity8xlarge",
              "group",
              "maxThroughputvolume",
              "gpuMemory",
              "ebsOptimized",
              "elasticGpuType",
              "maxVolumeSize",
              "gpu",
              "processorFeatures",
              "intelAvxAvailable",
              "instanceCapacity4xlarge",
              "servicecode",
              "groupDescription",
              "processorArchitecture",
              "physicalCores",
              "productFamily",
              "enhancedNetworkingSupported",
              "intelTurboAvailable",
              "memory",
              "dedicatedEbsThroughput",
```

```
                "vcpu",
                "OfferingClass",
                "instanceCapacityLarge",
                "capacitystatus",
                "termType",
                "storage",
                "intelAvx2Available",
                "storageMedia",
                "physicalProcessor",
                "provisioned",
                "servicename",
                "PurchaseOption",
                "instanceCapacity18xlarge",
                "instanceType",
                "tenancy",
                "usagetype",
                "normalizationSizeFactor",
                "instanceCapacity2xlarge",
                "instanceCapacity16xlarge",
                "maxIopsBurstPerformance",
                "instanceCapacity12xlarge",
                "instanceCapacity32xlarge",
                "instanceCapacityXlarge",
                "licenseModel",
                "currentGeneration",
                "preInstalledSw",
                "location",
                "instanceCapacity24xlarge",
                "instanceCapacity9xlarge",
                "instanceCapacityMedium",
                "operation"
            ]
        }
    ],
    "FormatVersion": "aws_v1"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeServices」を参照してください。

### get-attribute-values

次のコード例は、get-attribute-values を使用する方法を示しています。

AWS CLI

属性値のリストを取得するには

次の get-attribute-values の例では、特定の属性で使用できる値のリストを取得します。

```
aws pricing get-attribute-values \
    --service-code AmazonEC2 \
    --attribute-name volumeType \
    --max-items 2
```

出力:

```
{
    "NextToken": "eyJOZXh0VG9rZW4iOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAyfQ==",
    "AttributeValues": [
        {
            "Value": "Cold HDD"
        },
        {
            "Value": "General Purpose"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAttributeValues」を参照してください。

### get-products

次のコード例は、get-products を使用する方法を示しています。

AWS CLI

製品のリストを取得するには

この例では、指定された条件に一致する製品のリストを取得します。

コマンド:

```
aws pricing get-products --filters file://filters.json --format-version aws_v1 --
max-results 1 --service-code AmazonEC2
```

filters.json:

```
       [
  {
    "Type": "TERM_MATCH",
    "Field": "ServiceCode",
    "Value": "AmazonEC2"
  },
  {
    "Type": "TERM_MATCH",
    "Field": "volumeType",
    "Value": "Provisioned IOPS"
  }
]
```

出力:

```
{
  "FormatVersion": "aws_v1",
  "NextToken": "WGDY7ko8fQXdlaUZVdasFQ==:RVSagyIFn770XQOzdUIcO9BY6ucBG9itXAZGZF/
zioUzOsUKh6PCcPWaOyPZRiMePb986TeoKYB9l55fw/
CyoMq5ymnGmT1Vj39TljbbAlhcqnVfTmPIilx8Uy5bdDaBYy/e/2Ofw9Edzsykbs8LTBuNbiDQ
+BBds5yeI9AQkUepruKk3aEahFPxJ55kx/zk",
  "PriceList": [
      "{\"product\":{\"productFamily\":\"Storage\",\"attributes\":{\"storageMedia\":
\"SSD-backed\",\"maxThroughputvolume\":\"320 MB/sec\",\"volumeType\":\"Provisioned
 IOPS\",\"maxIopsvolume\":\"20000\",\"servicecode\":\"AmazonEC2\",\"usagetype
\":\"APS1-EBS:VolumeUsage.piops\",\"locationType\":\"AWS Region\",\"location\":
\"Asia Pacific (Singapore)\",\"servicename\":\"Amazon Elastic Compute Cloud\",
\"maxVolumeSize\":\"16 TiB\",\"operation\":\"\"},\"sku\":\"3MKHN58N7RDDVGKJ\"},
\"serviceCode\":\"AmazonEC2\",\"terms\":{\"OnDemand\":{\"3MKHN58N7RDDVGKJ.JRTCKXETXF
\":{\"priceDimensions\":{\"3MKHN58N7RDDVGKJ.JRTCKXETXF.6YS6EN2CT7\":{\"unit\":\"GB-
Mo\",\"endRange\":\"Inf\",\"description\":\"$0.138 per GB-month of Provisioned
 IOPS SSD (io1)  provisioned storage - Asia Pacific (Singapore)\",\"appliesTo
\":[],\"rateCode\":\"3MKHN58N7RDDVGKJ.JRTCKXETXF.6YS6EN2CT7\",\"beginRange\":
\"0\",\"pricePerUnit\":{\"USD\":\"0.1380000000\"}}},\"sku\":\"3MKHN58N7RDDVGKJ
\",\"effectiveDate\":\"2018-08-01T00:00:00Z\",\"offerTermCode\":\"JRTCKXETXF
\",\"termAttributes\":{}}}},\"version\":\"20180808005701\",\"publicationDate\":
\"2018-08-08T00:57:01Z\"}"
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetProducts」を参照してください。

## AWS Private CA examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS Private CA で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `create-certificate-authority-audit-report`

次のコード例では、`create-certificate-authority-audit-report` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

認証機関監査レポートを作成する方法

次の `create-certificate-authority-audit-report` のコマンドは、ARN によって識別されるプライベート CA の監査レポートを作成します。

```
aws acm-pca create-certificate-authority-audit-report --certificate-
authority-arn arn:aws:acm-pca:us-east-1:accountid:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 --s3-bucket-name your-bucket-name --
audit-report-response-format JSON
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateCertificateAuthorityAuditReport」を参照してください。

### create-certificate-authority

次のコード例では、create-certificate-authority を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プライベート認証局を作成する方法

次の create-certificate-authority のコマンドは、AWS アカウントにプライベート認証機関を作成します。

```
aws acm-pca create-certificate-authority --certificate-authority-configuration
 file://C:\ca_config.txt --revocation-configuration file://C:\revoke_config.txt --
certificate-authority-type "SUBORDINATE" --idempotency-token 98256344
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateCertificateAuthority」を参照してください。

### delete-certificate-authority

次のコード例では、delete-certificate-authority を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プライベート認証局を削除する方法

次の delete-certificate-authority のコマンドは、ARN によって識別される認証局を削除します。

```
aws acm-pca delete-certificate-authority --certificate-
authority-arn arn:aws:acm-pca:us-west-2:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteCertificateAuthority」を参照してください。

### describe-certificate-authority-audit-report

次のコード例では、describe-certificate-authority-audit-report を使用する方法を示しています。

AWS CLI

認証機関監査レポートを作成する方法

次の describe-certificate-authority-audit-report のコマンドは、ARN によって識別される CA の指定された監査レポートに関する情報を一覧表示します。

```
aws acm-pca describe-certificate-authority-audit-report --certificate-
authority-arn arn:aws:acm-pca:us-west-2:123456789012:certificate-
authority/99999999-8888-7777-6666-555555555555 --audit-report-
id 11111111-2222-3333-4444-555555555555
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeCertificateAuthorityAuditReport」を参照してください。

### describe-certificate-authority

次のコード例では、describe-certificate-authority を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プライベート認証局を作成する方法

次の describe-certificate-authority のコマンドは、ARN によって識別されるプライベート CA に関する情報を一覧表示します。

```
aws acm-pca describe-certificate-authority --certificate-
authority-arn arn:aws:acm-pca:us-west-2:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeCertificateAuthority」を参照してください。

### get-certificate-authority-certificate

次のコード例では、get-certificate-authority-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

認証局 (CA) 証明書を取得する方法

次の get-certificate-authority-certificate のコマンドは、ARN によって指定されたプライベート CA の認証と認証チェーンの証明書を取得します。

```
aws acm-pca get-certificate-authority-certificate --certificate-
authority-arn arn:aws:acm-pca:us-west-2:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 --output text
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetCertificateAuthorityCertificate」を参照してください。

### get-certificate-authority-csr

次のコード例では、get-certificate-authority-csr を使用する方法を示しています。

AWS CLI

認証機関の証明書署名リクエストを取得する方法

次の get-certificate-authority-csr のコマンドは、ARN によって指定されたプライベート CA の CSR を取得します。

```
aws acm-pca get-certificate-authority-csr --certificate-
authority-arn arn:aws:acm-pca:us-west-2:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 --output text
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetCertificateAuthorityCsr」を参照してください。

### get-certificate

次のコード例では、get-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

発行された証明書を取得する方法

次の get-certificate の例では、指定されたプライベート CA から証明書を取得します。

```
aws acm-pca get-certificate \
    --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:us-west-2:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 \
```

```
    --certificate-arn arn:aws:acm-pca:us-west-2:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012/
certificate/6707447683a9b7f4055627ffd55cebcc \
    --output text
```

出力:

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEDzCCAvegAwIBAgIRAJuJ8f6ZVYL7gG/rS3qvrZMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAw
cTELMAkGA1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgMCldhc2hpbmd0b24xEDAOBgNVBAcMB1Nl
    ....certificate body truncated for brevity....
tKCSglgZZrd4FdLw1EkGm+UVXnodwMtJEQyy3oTfZjURPIyyaqskTu/KSS7YDjK0
KQNy73D6LtmdOEbAyq10XiDxqY41lvKHJ1eZrPaBmYNABxU=
-----END CERTIFICATE---- -----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDrzCCApegAwIBAgIRAOskdzLvcj1eShkoyEE693AwDQYJKoZIhvcNAQELBQAw
cTELMAkGA1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgMCldhc2hpbmd0b24xEDAOBgNVBAcMB1Nl
    ...certificate body truncated for brevity....
kdRGB6P2hpxstDOUIwAoCbhoaWwfA4ybJznf+jOQhAziNlRdKQRR8nODWpKt7H9w
dJ5nxsTk/fniJz86Ddtp6n8s82wYdkN3cVffeK72A9aTCOU=
-----END CERTIFICATE-----
```

出力の最初のパートは証明書それ自体です。2 番目のパートは、ルート CA 証明書に連鎖する証明書チェーンです。`--output text` オプションを使用すると、2 つの証明書部分の間に TAB 文字が挿入されることに注意してください (これによってテキストがインデントされます ) 。この出力を取得し、証明書を他のツールで解析する場合は、TAB 文字を削除して正しく処理する必要が生じる場合があります。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetCertificate」を参照してください。

### `import-certificate-authority-certificate`

次のコード例では、`import-certificate-authority-certificate` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

認証局証明書を ACM PCA にインポートする方法

次の `import-certificate-authority-certificate` のコマンドは、ARN によって指定された CA の署名付きプライベート CA 証明書を ACM PCA にインポートします。

```
aws acm-pca import-certificate-authority-certificate --certificate-
authority-arn arn:aws:acm-pca:us-west-2:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 --certificate file://C:\ca_cert.pem
 --certificate-chain file://C:\ca_cert_chain.pem
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ImportCertificateAuthorityCertificate」を参照してください。

### issue-certificate

次のコード例では、issue-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プライベート証明書を発行する方法

次の issue-certificate のコマンドは、ARN で指定されたプライベート CA を使用してプライベート証明書を発行します。

```
aws acm-pca issue-certificate --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:us-
west-2:123456789012:certificate-authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012
 --csr file://C:\cert_1.csr --signing-algorithm "SHA256WITHRSA" --validity
 Value=365,Type="DAYS" --idempotency-token 1234
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「IssueCertificate」を参照してください。

### list-certificate-authorities

次のコード例では、list-certificate-authorities を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プライベート認証機関を一覧表示する方法

次の list-certificate-authorities のコマンドは、アカウントのすべてのプライベート CA に関する情報を一覧表示します。

```
aws acm-pca list-certificate-authorities --max-results 10
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListCertificateAuthorities」を参照してください。

### `list-tags`

次のコード例では、`list-tags` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

認証機関のタグを一覧表示する方法

次の `list-tags` のコマンドは、ARN で指定されたプライベート CA に関連付けられたタグを一覧表示します。

```
aws acm-pca list-tags --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:us-west-2:123456789012:certificate-authority/123455678-1234-1234-1234-123456789012 --max-results 10
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTags」を参照してください。

### `revoke-certificate`

次のコード例では、`revoke-certificate` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プライベート証明書を取り消す方法

次の `revoke-certificate` のコマンドは、ARN によって識別された CA からプライベート証明書を取り消します。

```
aws acm-pca revoke-certificate --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:us-west-2:1234567890:certificate-authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 --certificate-serial 67:07:44:76:83:a9:b7:f4:05:56:27:ff:d5:5c:eb:cc --revocation-reason "KEY_COMPROMISE"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RevokeCertificate」を参照してください。

### tag-certificate-authority

次のコード例では、tag-certificate-authority を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プライベート認証機関にタグを追加する方法

次の tag-certificate-authority のコマンドは、プライベート CA に 1 つ以上のタグを追加します。

```
aws acm-pca tag-certificate-authority --certificate-authority-
arn arn:aws:acm-pca:us-west-2:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 --tags Key=Admin,Value=Alice
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagCertificateAuthority」を参照してください。

### untag-certificate-authority

次のコード例では、untag-certificate-authority を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プライベート認証局から 1 つ以上のタグを削除する方法

次の untag-certificate-authority のコマンドは、ARN によって識別されるプライベート CA からタグを削除します。

```
aws acm-pca untag-certificate-authority --certificate-authority-
arn arn:aws:acm-pca:us-west-2:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 --tags Key=Purpose,Value=Website
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagCertificateAuthority」を参照してください。

### update-certificate-authority

次のコード例では、update-certificate-authority を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プライベート認証局の構成を更新する方法

次の update-certificate-authority のコマンドは、ARN によって識別されるプライベート CA のステータスと構成を更新します。

```
aws acm-pca update-certificate-authority --certificate-
authority-arn arn:aws:acm-pca:us-west-2:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-1232456789012 --revocation-configuration file://C:
\revoke_config.txt --status "DISABLED"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateCertificateAuthority」を参照してください。

## AWS Proton examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS Proton で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `cancel-service-instance-deployment`

次のコード例は、cancel-service-instance-deployment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスインスタンスのデプロイをキャンセルするには

次の cancel-service-instance-deployment の例では、サービスインスタンスのデプロイをキャンセルします。

```
aws proton cancel-service-instance-deployment \
    --service-instance-name "instance-one" \
    --service-name "simple-svc"
```

出力:

```
{
    "serviceInstance": {
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/service-
instance/instance-one",
        "createdAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00",
        "deploymentStatus": "CANCELLING",
        "environmentName": "simple-env",
        "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-02T21:45:15.406000+00:00",
        "lastDeploymentSucceededAt": "2021-04-02T21:38:00.823000+00:00",
        "name": "instance-one",
        "serviceName": "simple-svc",
        "spec": "proton: ServiceSpec\npipeline:\n
 my_sample_pipeline_optional_input: abc\n  my_sample_pipeline_required_input:
 '123'\ninstances:\n- name: my-instance\n  environment: MySimpleEnv
\n  spec:\n    my_sample_service_instance_optional_input: def\n
 my_sample_service_instance_required_input: '456'\n- name: my-other-instance\n
 environment: MySimpleEnv\n  spec:\n    my_sample_service_instance_required_input:
 '789'\n",
        "templateMajorVersion": "1",
        "templateMinorVersion": "1",
        "templateName": "svc-simple"
    }
}
```

詳細については、「AWS Proton Administrator Guide」の「Update a service instance」または「AWS Proton User Guide」の「Update a service instance」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelServiceInstanceDeployment」を参照してください。

### cancel-service-pipeline-deployment

次のコード例は、cancel-service-pipeline-deployment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスパイプラインのデプロイをキャンセルするには

次の cancel-service-pipeline-deployment の例では、サービスパイプラインのデプロイをキャンセルします。

```
aws proton cancel-service-pipeline-deployment \
    --service-name "simple-svc"
```

出力:

```
{
    "pipeline": {
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/pipeline",
        "createdAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00",
        "deploymentStatus": "CANCELLING",
        "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-02T22:02:45.095000+00:00",
        "lastDeploymentSucceededAt": "2021-04-02T21:39:28.991000+00:00",
        "templateMajorVersion": "1",
        "templateMinorVersion": "1",
        "templateName": "svc-simple"
    }
}
```

詳細については、「AWS Proton Administrator Guide」の「Update a service pipeline」または「AWS Proton User Guide」の「Update a service pipeline」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelServicePipelineDeployment」を参照してください。

## create-service

次のコード例は、create-service を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスを作成するには

次の create-service の例では、サービスパイプラインを使用してサービスを作成します。

```
aws proton create-service \
```

```
    --name "MySimpleService" \
    --template-name "fargate-service" \
    --template-major-version "1" \
    --branch-name "mainline" \
    --repository-connection-arn "arn:aws:codestar-connections:region-id:account-
id:connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" \
    --repository-id "myorg/myapp" \
    --spec file://spec.yaml
```

spec.yaml の内容:

```
proton: ServiceSpec

pipeline:
    my_sample_pipeline_required_input: "hello"
    my_sample_pipeline_optional_input: "bye"

instances:
    - name: "acme-network-dev"
        environment: "ENV_NAME"
        spec:
            my_sample_service_instance_required_input: "hi"
            my_sample_service_instance_optional_input: "ho"
```

出力:

```
{
    "service": {
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/MySimpleService",
        "createdAt": "2020-11-18T19:50:27.460000+00:00",
        "lastModifiedAt": "2020-11-18T19:50:27.460000+00:00",
        "name": "MySimpleService",
        "repositoryConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:region-
id:123456789012connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "repositoryId": "myorg/myapp",
        "status": "CREATE_IN_PROGRESS",
        "templateName": "fargate-service"
    }
}
```

詳細については、「AWS Proton Administrator Guide」の「Create a service」および「AWS Proton User Guide」の「Create a service」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateService」を参照してください。

### delete-service

次のコード例は、delete-service を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスを削除する方法

次の delete-service の例では、サービスを削除します。

```
aws proton delete-service \
    --name "simple-svc"
```

出力:

```
{
    "service": {
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc",
        "branchName": "mainline",
        "createdAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
        "description": "Edit by updating description",
        "lastModifiedAt": "2020-11-29T00:30:39.248000+00:00",
        "name": "simple-svc",
        "repositoryConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:region-
id:123456789012:connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "repositoryId": "myorg/myapp",
        "status": "DELETE_IN_PROGRESS",
        "templateName": "fargate-service"
    }
}
```

詳細については、「AWS Proton Administrator Guide」の「Delete a service」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteService」を参照してください。

### get-service-instance

次のコード例は、get-service-instance を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスインスタンスの詳細を取得するには

次の get-service-instance の例では、サービスインスタンスの詳細データを取得します。

```
aws proton get-service-instance \
    --name "instance-one" \
    --service-name "simple-svc"
```

出力:

```
{
    "serviceInstance": {
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/service-
instance/instance-one",
        "createdAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
        "deploymentStatus": "SUCCEEDED",
        "environmentName": "simple-env",
        "lastDeploymentAttemptedAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
        "lastDeploymentSucceededAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
        "name": "instance-one",
        "serviceName": "simple-svc",
        "spec": "proton: ServiceSpec\npipeline:\n
 my_sample_pipeline_optional_input: hello world\n
 my_sample_pipeline_required_input: pipeline up\ninstances:\n- name: instance-one\n
 environment: my-simple-env\n  spec:\n    my_sample_service_instance_optional_input:
 Ola\n    my_sample_service_instance_required_input: Ciao\n",
        "templateMajorVersion": "1",
        "templateMinorVersion": "0",
        "templateName": "svc-simple"
    }
}
```

詳細については、「AWS Proton Administrator Guide」の「View service data」または「AWS Proton User Guide」の「View service data」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetServiceInstance」を参照してください。

### get-service

次のコード例は、get-service を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスの詳細を取得するには

次の get-service の例では、サービスの詳細データを取得します。

```
aws proton get-service \
    --name "simple-svc"
```

出力:

```
{
    "service": {
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc",
        "branchName": "mainline",
        "createdAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
        "lastModifiedAt": "2020-11-28T22:44:51.207000+00:00",
        "name": "simple-svc",
        "pipeline": {
            "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/
pipeline/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "createdAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
            "deploymentStatus": "SUCCEEDED",
            "lastDeploymentAttemptedAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
            "lastDeploymentSucceededAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
            "spec": "proton: ServiceSpec\npipeline:\n
 my_sample_pipeline_required_input: hello\n  my_sample_pipeline_optional_input:
 bye\ninstances:\n- name: instance-svc-simple\n  environment: my-simple-
env\n  spec:\n    my_sample_service_instance_required_input: hi\n
 my_sample_service_instance_optional_input: ho\n",
            "templateMajorVersion": "1",
            "templateMinorVersion": "1",
            "templateName": "svc-simple"
        },
        "repositoryConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:region-
id:123456789012:connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
        "repositoryId": "myorg/myapp",
        "spec": "proton: ServiceSpec\npipeline:\n
 my_sample_pipeline_required_input: hello\n  my_sample_pipeline_optional_input:
```

```
 bye\ninstances:\n- name: instance-svc-simple\n  environment: my-simple-
env\n  spec:\n    my_sample_service_instance_required_input: hi\n
 my_sample_service_instance_optional_input: ho\n",
        "status": "ACTIVE",
        "templateName": "svc-simple"
    }
}
```

詳細については、「AWS Proton Administrator Guide」の「View service data」または「AWS Proton User Guide」の「View service data」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetService」を参照してください。

### list-service-instances

次のコード例は、list-service-instances を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: すべてのサービスインスタンスを一覧表示するには

次の list-service-instances の例では、サービスインスタンスを一覧表示します。

```
aws proton list-service-instances
```

出力:

```
{
    "serviceInstances": [
        {
            "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/
service-instance/instance-one",
            "createdAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
            "deploymentStatus": "SUCCEEDED",
            "environmentArn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment/
simple-env",
            "lastDeploymentAttemptedAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
            "lastDeploymentSucceededAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
            "name": "instance-one",
            "serviceName": "simple-svc",
            "templateMajorVersion": "1",
            "templateMinorVersion": "0",
```

```
            "templateName": "fargate-service"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Proton Administrator Guide」の「View service instance data」または「AWS Proton User Guide」の「View service instance data」を参照してください。

例 2: 指定されたサービスインスタンスを一覧表示するには

次の get-service-instance の例では、サービスインスタンスを取得します。

```
aws proton get-service-instance \
    --name "instance-one" \
    --service-name "simple-svc"
```

出力:

```
{
    "serviceInstance": {
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/service-
instance/instance-one",
        "createdAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
        "deploymentStatus": "SUCCEEDED",
        "environmentName": "simple-env",
        "lastDeploymentAttemptedAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
        "lastDeploymentSucceededAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
        "name": "instance-one",
        "serviceName": "simple-svc",
        "spec": "proton: ServiceSpec\npipeline:\n
 my_sample_pipeline_optional_input: hello world\n
 my_sample_pipeline_required_input: pipeline up\ninstances:\n- name: instance-one\n
 environment: my-simple-env\n  spec:\n    my_sample_service_instance_optional_input:
 Ola\n    my_sample_service_instance_required_input: Ciao\n",
        "templateMajorVersion": "1",
        "templateMinorVersion": "0",
        "templateName": "svc-simple"
    }
}
```

詳細については、「AWS Proton Administrator Guide」の「View service instance data」または「AWS Proton User Guide」の「View service instance data」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListServiceInstances」を参照してください。

### update-service-instance

次のコード例は、update-service-instance を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスインスタンスを新しいマイナーバージョンに更新するには

次の update-service-instance の例では、サービスインスタンスをサービステンプレートの新しいマイナーバージョンに更新し、「my-other-instance」という名前の新しいインスタンスを新しい必須の入力に追加します。

```
aws proton update-service-instance \
    --service-name "simple-svc" \
    --spec "file://service-spec.yaml " \
    --template-major-version "1" \
    --template-minor-version "1" \
    --deployment-type "MINOR_VERSION" \
    --name "instance-one"
```

service-spec.yaml の内容:

```
proton: ServiceSpec
pipeline:
    my_sample_pipeline_optional_input: "abc"
    my_sample_pipeline_required_input: "123"
instances:
    - name: "instance-one"
        environment: "simple-env"
        spec:
            my_sample_service_instance_optional_input: "def"
            my_sample_service_instance_required_input: "456"
    - name: "my-other-instance"
        environment: "simple-env"
        spec:
            my_sample_service_instance_required_input: "789"
```

出力:

```
{
    "serviceInstance": {
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/service-
instance/instance-one",
        "createdAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00",
        "deploymentStatus": "IN_PROGRESS",
        "environmentName": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment/
simple-env",
        "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-02T21:38:00.823000+00:00",
        "lastDeploymentSucceededAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00",
        "name": "instance-one",
        "serviceName": "simple-svc",
        "templateMajorVersion": "1",
        "templateMinorVersion": "0",
        "templateName": "svc-simple"
    }
}
```

詳細については、「AWS Proton Administrator Guide」の「Update a service instance」または「AWS Proton User Guide」の「Update a service instance」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateServiceInstance」を参照してください。

### update-service-pipeline

次のコード例は、update-service-pipeline を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスパイプラインを更新するには

次の update-service-pipeline の例では、サービスパイプラインをサービステンプレートの新しいマイナーバージョンに更新します。

```
aws proton update-service-pipeline \
    --service-name "simple-svc" \
    --spec "file://service-spec.yaml" \
    --template-major-version "1" \
    --template-minor-version "1" \
    --deployment-type "MINOR_VERSION"
```

出力:

```
{
    "pipeline": {
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/pipeline/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "createdAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00",
        "deploymentStatus": "IN_PROGRESS",
        "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-02T21:39:28.991000+00:00",
        "lastDeploymentSucceededAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00",
        "spec": "proton: ServiceSpec\n\npipeline:\n
 my_sample_pipeline_optional_input: \"abc\"\n  my_sample_pipeline_required_input:
 \"123\"\n\ninstances:\n  - name: \"my-instance\"\n    environment: \"MySimpleEnv
\"\n    spec:\n      my_sample_service_instance_optional_input: \"def
\"\n      my_sample_service_instance_required_input: \"456\"\n  - name:
 \"my-other-instance\"\n    environment: \"MySimpleEnv\"\n    spec:\n
 my_sample_service_instance_required_input: \"789\"\n",
        "templateMajorVersion": "1",
        "templateMinorVersion": "0",
        "templateName": "svc-simple"
    }
}
```

詳細については、「AWS Proton Administrator Guide」の「Update a service pipeline」または「AWS Proton User Guide」の「Update a service pipeline」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateServicePipeline」を参照してください。

### update-service

次のコード例は、update-service を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスを更新するには

次の update-service の例では、サービスの説明を編集します。

```
aws proton update-service \
    --name "MySimpleService" \
    --description "Edit by updating description"
```

出力:

```
{
    "service": {
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/MySimpleService",
        "branchName": "mainline",
        "createdAt": "2021-03-12T22:39:42.318000+00:00",
        "description": "Edit by updating description",
        "lastModifiedAt": "2021-03-12T22:44:21.975000+00:00",
        "name": "MySimpleService",
        "repositoryConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:region-
id:123456789012:connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "repositoryId": "myorg/myapp",
        "status": "ACTIVE",
        "templateName": "fargate-service"
    }
}
```

詳細については、「AWS Proton Administrator Guide」の「Edit a service」または「AWS Proton User Guide」の「Edit a service」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「UpdateService」を参照してください。

## AWS CLI を使用する Amazon RDS の例

次のコード例は、Amazon RDS で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### add-option-to-option-group

次のコード例は、add-option-to-option-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オプショングループにオプションを追加するには

次の add-option-to-option-group の例では、オプションを指定したオプショングループに追加します。

```
aws rds add-option-to-option-group \
    --option-group-name myoptiongroup \
    --options OptionName=OEM,Port=5500,DBSecurityGroupMemberships=default \
    --apply-immediately
```

出力:

```
{
    "OptionGroup": {
        "OptionGroupName": "myoptiongroup",
        "OptionGroupDescription": "Test Option Group",
        "EngineName": "oracle-ee",
        "MajorEngineVersion": "12.1",
        "Options": [
            {
                "OptionName": "Timezone",
                "OptionDescription": "Change time zone",
                "Persistent": true,
                "Permanent": false,
                "OptionSettings": [
                    {
                        "Name": "TIME_ZONE",
                        "Value": "Australia/Sydney",
                        "DefaultValue": "UTC",
                        "Description": "Specifies the timezone the user wants to
 change the system time to",
                        "ApplyType": "DYNAMIC",
                        "DataType": "STRING",
                        "AllowedValues": "Africa/Cairo,Africa/Casablanca,Africa/
Harare,Africa/Lagos,Africa/Luanda,Africa/Monrovia,Africa/Nairobi,Africa/
```

```
Tripoli,Africa/Windhoek,America/Araguaina,America/Argentina/Buenos_Aires,America/
Asuncion,America/Bogota,America/Caracas,America/Chicago,America/Chihuahua,America/
Cuiaba,America/Denver,America/Detroit,America/Fortaleza,America/Godthab,America/
Guatemala,America/Halifax,America/Lima,America/Los_Angeles,America/Manaus,America/
Matamoros,America/Mexico_City,America/Monterrey,America/Montevideo,America/
New_York,America/Phoenix,America/Santiago,America/Sao_Paulo,America/Tijuana,America/
Toronto,Asia/Amman,Asia/Ashgabat,Asia/Baghdad,Asia/Baku,Asia/Bangkok,Asia/
Beirut,Asia/Calcutta,Asia/Damascus,Asia/Dhaka,Asia/Hong_Kong,Asia/Irkutsk,Asia/
Jakarta,Asia/Jerusalem,Asia/Kabul,Asia/Karachi,Asia/Kathmandu,Asia/Kolkata,Asia/
Krasnoyarsk,Asia/Magadan,Asia/Manila,Asia/Muscat,Asia/Novosibirsk,Asia/Rangoon,Asia/
Riyadh,Asia/Seoul,Asia/Shanghai,Asia/Singapore,Asia/Taipei,Asia/Tehran,Asia/
Tokyo,Asia/Ulaanbaatar,Asia/Vladivostok,Asia/Yakutsk,Asia/Yerevan,Atlantic/
Azores,Atlantic/Cape_Verde,Australia/Adelaide,Australia/Brisbane,Australia/
Darwin,Australia/Eucla,Australia/Hobart,Australia/Lord_Howe,Australia/
Perth,Australia/Sydney,Brazil/DeNoronha,Brazil/East,Canada/Newfoundland,Canada/
Saskatchewan,Etc/GMT-3,Europe/Amsterdam,Europe/Athens,Europe/Berlin,Europe/
Dublin,Europe/Helsinki,Europe/Kaliningrad,Europe/London,Europe/Madrid,Europe/
Moscow,Europe/Paris,Europe/Prague,Europe/Rome,Europe/Sarajevo,Pacific/Apia,Pacific/
Auckland,Pacific/Chatham,Pacific/Fiji,Pacific/Guam,Pacific/Honolulu,Pacific/
Kiritimati,Pacific/Marquesas,Pacific/Samoa,Pacific/Tongatapu,Pacific/Wake,US/
Alaska,US/Central,US/East-Indiana,US/Eastern,US/Pacific,UTC",
                        "IsModifiable": true,
                        "IsCollection": false
                    }
                ],
                "DBSecurityGroupMemberships": [],
                "VpcSecurityGroupMemberships": []
            },
            {
                "OptionName": "OEM",
                "OptionDescription": "Oracle 12c EM Express",
                "Persistent": false,
                "Permanent": false,
                "Port": 5500,
                "OptionSettings": [],
                "DBSecurityGroupMemberships": [
                    {
                        "DBSecurityGroupName": "default",
                        "Status": "authorized"
                    }
                ],
                "VpcSecurityGroupMemberships": []
            }
        ],
```

```
        "AllowsVpcAndNonVpcInstanceMemberships": false,
        "OptionGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:og:myoptiongroup"
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「オプショングループにオプションを追加する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddOptionToOptionGroup」を参照してください。

### add-role-to-db-cluster

次のコード例は、add-role-to-db-cluster を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを DB クラスターに関連付けるには

次の add-role-to-db-cluster の例では、DB クラスターにロールを関連付けます。

```
aws rds add-role-to-db-cluster \
    --db-cluster-identifier mydbcluster \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/RDSLoadFromS3
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「IAM ロールと Amazon Aurora MySQL DB クラスターの関連付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddRoleToDbCluster」を参照してください。

### add-role-to-db-instance

次のコード例は、add-role-to-db-instance を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを DB インスタンスに関連付けるには

次の add-role-to-db-instance の例では、test-instance という名前の Oracle DB インスタンスにこのロールを追加します。

```
aws rds add-role-to-db-instance \
    --db-instance-identifier test-instance \
    --feature-name S3_INTEGRATION \
    --role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/rds-s3-integration-role
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「Amazon RDS Oracle と Amazon S3 を統合する前提条件」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddRoleToDbInstance」を参照してください。

### add-source-identifier-to-subscription

次のコード例は、add-source-identifier-to-subscription を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ソース識別子をサブスクリプションに追加するには

次の add-source-identifier の例では、別のソース識別子を既存のサブスクリプションに追加します。

```
aws rds add-source-identifier-to-subscription \
    --subscription-name my-instance-events \
    --source-identifier test-instance-repl
```

出力:

```
{
    "EventSubscription": {
        "SubscriptionCreationTime": "Tue Jul 31 23:22:01 UTC 2018",
        "CustSubscriptionId": "my-instance-events",
        "EventSubscriptionArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:es:my-instance-
events",
        "Enabled": false,
        "Status": "modifying",
        "EventCategoriesList": [
            "backup",
```

```
            "recovery"
        ],
        "CustomerAwsId": "123456789012",
        "SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:interesting-events",
        "SourceType": "db-instance",
        "SourceIdsList": [
            "test-instance",
            "test-instance-repl"
        ]
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddSourceIdentifierToSubscription」を参照してください。

### add-tags-to-resource

次のコード例は、add-tags-to-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースにタグを追加するには

次の add-tags-to-resource の例では、RDS データベースにタグを追加します。

```
aws rds add-tags-to-resource \
    --resource-name arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:database-mysql \
    --tags "[{\"Key\": \"Name\",\"Value\": \"MyDatabase\"},{\"Key\": \"Environment
\",\"Value\": \"test\"}]"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「Amazon RDS リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddTagsToResource」を参照してください。

### apply-pending-maintenance-action

次のコード例は、apply-pending-maintenance-action を使用する方法を示しています。

AWS CLI

保留中のメンテナンスアクションを適用するには

次の apply-pending-maintenance-action の例では、DB クラスターの保留中のメンテナンスアクションを適用します。

```
aws rds apply-pending-maintenance-action \
    --resource-identifier arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-db-cluster \
    --apply-action system-update \
    --opt-in-type immediate
```

出力:

```
{
    "ResourcePendingMaintenanceActions": {
        "ResourceIdentifier": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-db-
cluster",
        "PendingMaintenanceActionDetails": [
            {
                "Action": "system-update",
                "OptInStatus": "immediate",
                "CurrentApplyDate": "2021-01-23T01:07:36.100Z",
                "Description": "Upgrade to Aurora PostgreSQL 3.3.2"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「DB インスタンスのメンテナンス」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Amazon Aurora DB インスタンスのメンテナンス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ApplyPendingMaintenanceAction」を参照してください。

### authorize-db-security-group-ingress

次のコード例は、authorize-db-security-group-ingress を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを DB インスタンスに関連付けるには

次の authorize-db-security-group-ingress の例では、CIDR IP 範囲 192.0.2.0/24 の進入ルールを使用してデフォルトのセキュリティグループを設定します。

```
aws rds authorize-db-security-group-ingress \
    --db-security-group-name default \
    --cidrip 192.0.2.0/24
```

出力:

```
{
    "DBSecurityGroup": {
        "OwnerId": "123456789012",
        "DBSecurityGroupName": "default",
        "DBSecurityGroupDescription": "default",
        "EC2SecurityGroups": [],
        "IPRanges": [
            {
                "Status": "authorizing",
                "CIDRIP": "192.0.2.0/24"
            }
        ],
        "DBSecurityGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:111122223333:secgrp:default"
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「IP 範囲からのネットワークアクセスを DB セキュリティグループに許可する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AuthorizeDbSecurityGroupIngress」を参照してください。

### backtrack-db-cluster

次のコード例は、backtrack-db-cluster を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Aurora DB クラスターをバックトラックするには

次の backtrack-db-cluster の例では、指定された DB クラスター sample-cluster を 2018 年 3 月 19 日午前 10 時までバックトラックします。

```
aws rds backtrack-db-cluster --db-cluster-identifier sample-cluster --backtrack-to 2018-03-19T10:00:00+00:00
```

このコマンドは、RDS リソースの変更を承認する JSON ブロックを出力します。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BacktrackDbCluster」を参照してください。

### cancel-export-task

次のコード例は、cancel-export-task を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon S3 に対するスナップショットのエクスポートをキャンセルするには

次の cancel-export-task の例では、スナップショットを Amazon S3 にエクスポートする進行中のエクスポートタスクをキャンセルします。

```
aws rds cancel-export-task \
    --export-task-identifier my-s3-export-1
```

出力:

```
{
    "ExportTaskIdentifier": "my-s3-export-1",
    "SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:snapshot:publisher-final-snapshot",
    "SnapshotTime": "2019-03-24T20:01:09.815Z",
    "S3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
    "S3Prefix": "",
    "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/export-snap-S3-role",
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/abcd0000-7bfd-4594-af38-aabbccddeeff",
    "Status": "CANCELING",
    "PercentProgress": 0,
    "TotalExtractedDataInGB": 0
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「スナップショットエクスポートタスクのキャンセル」または「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「スナップショットエクスポートタスクのキャンセル」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelExportTask」を参照してください。

### copy-db-cluster-parameter-group

次のコード例は、copy-db-cluster-parameter-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB クラスターパラメータグループをコピーするには

次の copy-db-cluster-parameter-group の例では、DB クラスターパラメータグループのコピーを作成します。

```
aws rds copy-db-cluster-parameter-group \
    --source-db-cluster-parameter-group-identifier mydbclusterpg \
    --target-db-cluster-parameter-group-identifier mydbclusterpgcopy \
    --target-db-cluster-parameter-group-description "Copy of mydbclusterpg parameter
 group"
```

出力:

```
{
    "DBClusterParameterGroup": {
        "DBClusterParameterGroupName": "mydbclusterpgcopy",
        "DBClusterParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
pg:mydbclusterpgcopy",
        "DBParameterGroupFamily": "aurora-mysql5.7",
        "Description": "Copy of mydbclusterpg parameter group"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「DB クラスターパラメータグループのコピー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CopyDbClusterParameterGroup」を参照してください。

### copy-db-cluster-snapshot

次のコード例は、copy-db-cluster-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB クラススナップショットをコピーするには

次の copy-db-cluster-snapshot の例では、タグを含む DB クラススナップショットのコピーを作成します。

```
aws rds copy-db-cluster-snapshot \
    --source-db-cluster-snapshot-identifier arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster-snapshot:rds:myaurora-2019-06-04-09-16
    --target-db-cluster-snapshot-identifier myclustersnapshotcopy \
    --copy-tags
```

出力:

```
{
    "DBClusterSnapshot": {
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1a",
            "us-east-1b",
            "us-east-1e"
        ],
        "DBClusterSnapshotIdentifier": "myclustersnapshotcopy",
        "DBClusterIdentifier": "myaurora",
        "SnapshotCreateTime": "2019-06-04T09:16:42.649Z",
        "Engine": "aurora-mysql",
        "AllocatedStorage": 0,
        "Status": "available",
        "Port": 0,
        "VpcId": "vpc-6594f31c",
        "ClusterCreateTime": "2019-04-15T14:18:42.785Z",
        "MasterUsername": "myadmin",
        "EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.04.2",
        "LicenseModel": "aurora-mysql",
        "SnapshotType": "manual",
        "PercentProgress": 100,
        "StorageEncrypted": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
```

```
        "DBClusterSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
snapshot:myclustersnapshotcopy",
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false
    }
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイドの「スナップショットのコピー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CopyDbClusterSnapshot」を参照してください。

### copy-db-parameter-group

次のコード例は、copy-db-parameter-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB クラスターパラメータグループをコピーするには

次の copy-db-parameter-group の例では、DB パラメータグループのコピーを作成します。

```
aws rds copy-db-parameter-group \
    --source-db-parameter-group-identifier mydbpg \
    --target-db-parameter-group-identifier mydbpgcopy \
    --target-db-parameter-group-description "Copy of mydbpg parameter group"
```

出力:

```
{
    "DBParameterGroup": {
        "DBParameterGroupName": "mydbpgcopy",
        "DBParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:814387698303:pg:mydbpgcopy",
        "DBParameterGroupFamily": "mysql5.7",
        "Description": "Copy of mydbpg parameter group"
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「DB パラメータグループをコピーする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CopyDbParameterGroup」を参照してください。

### copy-db-snapshot

次のコード例は、copy-db-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB スナップショットをコピーするには

次の copy-db-snapshot の例では、DB スナップショットのコピーを作成します。

```
aws rds copy-db-snapshot \
    --source-db-snapshot-identifier rds:database-mysql-2019-06-06-08-38
    --target-db-snapshot-identifier mydbsnapshotcopy
```

出力:

```
{
    "DBSnapshot": {
        "VpcId": "vpc-6594f31c",
        "Status": "creating",
        "Encrypted": true,
        "SourceDBSnapshotIdentifier": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:snapshot:rds:database-mysql-2019-06-06-08-38",
        "MasterUsername": "admin",
        "Iops": 1000,
        "Port": 3306,
        "LicenseModel": "general-public-license",
        "DBSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:snapshot:mydbsnapshotcopy",
        "EngineVersion": "5.6.40",
        "OptionGroupName": "default:mysql-5-6",
        "ProcessorFeatures": [],
        "Engine": "mysql",
        "StorageType": "io1",
        "DbiResourceId": "db-ZI7UJ5BLKMBYFGX7FDENCKADC4",
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "SnapshotType": "manual",
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "SourceRegion": "us-east-1",
        "DBInstanceIdentifier": "database-mysql",
```

```
        "InstanceCreateTime": "2019-04-30T15:45:53.663Z",
        "AvailabilityZone": "us-east-1f",
        "PercentProgress": 0,
        "AllocatedStorage": 100,
        "DBSnapshotIdentifier": "mydbsnapshotcopy"
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイドの「スナップショットのコピー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CopyDbSnapshot」を参照してください。

### copy-option-group

次のコード例は、copy-option-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オプショングループをコピーするには

次の copy-option-group の例では、オプショングループのコピーを作成します。

```
aws rds copy-option-group \
    --source-option-group-identifier myoptiongroup \
    --target-option-group-identifier new-option-group \
    --target-option-group-description "My option group copy"
```

出力:

```
{
    "OptionGroup": {
        "Options": [],
        "OptionGroupName": "new-option-group",
        "MajorEngineVersion": "11.2",
        "OptionGroupDescription": "My option group copy",
        "AllowsVpcAndNonVpcInstanceMemberships": true,
        "EngineName": "oracle-ee",
        "OptionGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:og:new-option-group"
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「オプショングループのコピーの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CopyOptionGroup」を参照してください。

### create-blue-green-deployment

次のコード例は、create-blue-green-deployment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: RDS for MySQL DB インスタンス用にブルー/グリーンデプロイを作成するには

次の create-blue-green-deployment の例では、MySQL DB インスタンスのブルー/グリーンデプロイを作成します。

```
aws rds create-blue-green-deployment \
    --blue-green-deployment-name bgd-cli-test-instance \
    --source arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-instance \
    --target-engine-version 8.0 \
    --target-db-parameter-group-name mysql-80-group
```

出力:

```
{
    "BlueGreenDeployment": {
        "BlueGreenDeploymentIdentifier": "bgd-v53303651eexfake",
        "BlueGreenDeploymentName": "bgd-cli-test-instance",
        "Source": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-instance",
        "SwitchoverDetails": [
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance"
            },
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-1"
            },
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-2"
```

```
            },
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-3"
            }
        ],
        "Tasks": [
            {
                "Name": "CREATING_READ_REPLICA_OF_SOURCE",
                "Status": "PENDING"
            },
            {
                "Name": "DB_ENGINE_VERSION_UPGRADE",
                "Status": "PENDING"
            },
            {
                "Name": "CONFIGURE_BACKUPS",
                "Status": "PENDING"
            },
            {
                "Name": "CREATING_TOPOLOGY_OF_SOURCE",
                "Status": "PENDING"
            }
        ],
        "Status": "PROVISIONING",
        "CreateTime": "2022-02-25T21:18:51.183000+00:00"
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「ブルー/グリーンデプロイの作成」を参照してください。

例 2: Aurora MySQL DB クラスター用にブルー/グリーンデプロイを作成するには

次の `create-blue-green-deployment` の例では、Aurora MySQL DB クラスターのブルー/グリーンデプロイを作成します。

```
aws rds create-blue-green-deployment \
    --blue-green-deployment-name my-blue-green-deployment \
    --source arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-aurora-mysql-cluster \
    --target-engine-version 8.0 \
    --target-db-cluster-parameter-group-name ams-80-binlog-enabled \
    --target-db-parameter-group-name mysql-80-cluster-group
```

出力:

```
{
      "BlueGreenDeployment": {
        "BlueGreenDeploymentIdentifier": "bgd-wi89nwzglccsfake",
        "BlueGreenDeploymentName": "my-blue-green-deployment",
        "Source": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-aurora-mysql-
cluster",
        "SwitchoverDetails": [
          {
            "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-aurora-
mysql-cluster",
            "Status": "PROVISIONING"
          },
          {
            "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-aurora-mysql-
cluster-1",
            "Status": "PROVISIONING"
          },
          {
            "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-aurora-mysql-
cluster-2",
            "Status": "PROVISIONING"
          },
          {
            "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-aurora-mysql-
cluster-3",
            "Status": "PROVISIONING"
          },
          {
            "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-endpoint:my-
excluded-member-endpoint",
            "Status": "PROVISIONING"
          },
          {
            "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-endpoint:my-
reader-endpoint",
            "Status": "PROVISIONING"
          }
        ],
        "Tasks": [
          {
            "Name": "CREATING_READ_REPLICA_OF_SOURCE",
            "Status": "PENDING"
```

```
            },
            {
              "Name": "DB_ENGINE_VERSION_UPGRADE",
              "Status": "PENDING"
            },
            {
              "Name": "CREATE_DB_INSTANCES_FOR_CLUSTER",
              "Status": "PENDING"
            },
            {
              "Name": "CREATE_CUSTOM_ENDPOINTS",
              "Status": "PENDING"
            }
          ],
          "Status": "PROVISIONING",
          "CreateTime": "2022-02-25T21:12:00.288000+00:00"
        }
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「ブルー/グリーンデプロイの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateBlueGreenDeployment」を参照してください。

### create-db-cluster-endpoint

次のコード例は、create-db-cluster-endpoint を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタム DB クラスターエンドポイントを作成するには

次の create-db-cluster-endpoint の例では、カスタム DB クラスターエンドポイントを作成し、指定された Aurora DB クラスターに関連付けます。

```
aws rds create-db-cluster-endpoint \
    --db-cluster-endpoint-identifier mycustomendpoint \
    --endpoint-type reader \
    --db-cluster-identifier mydbcluster \
    --static-members dbinstance1 dbinstance2
```

出力:

```
{
    "DBClusterEndpointIdentifier": "mycustomendpoint",
    "DBClusterIdentifier": "mydbcluster",
    "DBClusterEndpointResourceIdentifier": "cluster-endpoint-ANPAJ4AE5446DAEXAMPLE",
    "Endpoint": "mycustomendpoint.cluster-custom-cnpexample.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
    "Status": "creating",
    "EndpointType": "CUSTOM",
    "CustomEndpointType": "READER",
    "StaticMembers": [
        "dbinstance1",
        "dbinstance2"
    ],
    "ExcludedMembers": [],
    "DBClusterEndpointArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:mycustomendpoint"
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Amazon Aurora 接続管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDbClusterEndpoint」を参照してください。

### create-db-cluster-parameter-group

次のコード例は、create-db-cluster-parameter-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB クラスターパラメータグループを作成するには

次の create-db-cluster-parameter-group の例は、DB クラスターパラメータグループを作成します。

```
aws rds create-db-cluster-parameter-group \
    --db-cluster-parameter-group-name mydbclusterparametergroup \
    --db-parameter-group-family aurora5.6 \
    --description "My new cluster parameter group"
```

出力:

```
{
    "DBClusterParameterGroup": {
        "DBClusterParameterGroupName": "mydbclusterparametergroup",
        "DBParameterGroupFamily": "aurora5.6",
        "Description": "My new cluster parameter group",
        "DBClusterParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
pg:mydbclusterparametergroup"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「DB クラスターパラメータグループの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDbClusterParameterGroup」を参照してください。

### create-db-cluster-snapshot

次のコード例は、create-db-cluster-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB クラススナップショットを作成するには

次の create-db-cluster-snapshot の例は、DB クラススナップショットを作成します。

```
aws rds create-db-cluster-snapshot \
    --db-cluster-identifier mydbcluster \
    --db-cluster-snapshot-identifier mydbclustersnapshot
```

出力:

```
{
    "DBClusterSnapshot": {
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1a",
            "us-east-1b",
            "us-east-1e"
        ],
        "DBClusterSnapshotIdentifier": "mydbclustersnapshot",
        "DBClusterIdentifier": "mydbcluster",
```

```
        "SnapshotCreateTime": "2019-06-18T21:21:00.469Z",
        "Engine": "aurora-mysql",
        "AllocatedStorage": 1,
        "Status": "creating",
        "Port": 0,
        "VpcId": "vpc-6594f31c",
        "ClusterCreateTime": "2019-04-15T14:18:42.785Z",
        "MasterUsername": "myadmin",
        "EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.04.2",
        "LicenseModel": "aurora-mysql",
        "SnapshotType": "manual",
        "PercentProgress": 0,
        "StorageEncrypted": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "DBClusterSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
snapshot:mydbclustersnapshot",
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false
    }
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「DB クラススナップショットの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDbClusterSnapshot」を参照してください。

### create-db-cluster

次のコード例は、create-db-cluster を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: MySQL 5.7 互換 DB クラスターを作成するには

次の create-db-cluster の例は、デフォルトのエンジンバージョンを使用して MySQL 5.7 互換 DB クラスターを作成します。サンプルパスワード secret99 を安全なパスワードに置き換えます。コンソールを使用して DB クラスターを作成する場合、Amazon RDS は DB クラスターのライター DB インスタンスを自動作成します。ただし、AWS CLI を使用して DB クラスターを作成する場合は、create-db-instance AWS CLI コマンドを使用して DB クラスターのライター DB インスタンスを明示的に作成する必要があります。

```
aws rds create-db-cluster \
```

```
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --engine aurora-mysql \
    --engine-version 5.7 \
    --master-username admin \
    --master-user-password secret99 \
    --db-subnet-group-name default \
    --vpc-security-group-ids sg-0b9130572daf3dc16
```

出力:

```
{
    "DBCluster": {
        "DBSubnetGroup": "default",
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-0b9130572daf3dc16",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "AllocatedStorage": 1,
        "AssociatedRoles": [],
        "PreferredBackupWindow": "09:12-09:42",
        "ClusterCreateTime": "2023-02-27T23:21:33.048Z",
        "DeletionProtection": false,
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "ReadReplicaIdentifiers": [],
        "EngineMode": "provisioned",
        "Engine": "aurora-mysql",
        "StorageEncrypted": false,
        "MultiAZ": false,
        "PreferredMaintenanceWindow": "mon:04:31-mon:05:01",
        "HttpEndpointEnabled": false,
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "DbClusterResourceId": "cluster-ANPAJ4AE5446DAEXAMPLE",
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1a",
            "us-east-1b",
            "us-east-1e"
        ],
        "MasterUsername": "master",
        "EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.11.1",
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:sample-cluster",
```

```
        "DBClusterMembers": [],
        "Port": 3306,
        "Status": "creating",
        "Endpoint": "sample-cluster.cluster-cnpexample.us-east-1.rds.amazonaws.com",
        "DBClusterParameterGroup": "default.aurora-mysql5.7",
        "HostedZoneId": "Z2R2ITUGPM61AM",
        "ReaderEndpoint": "sample-cluster.cluster-ro-cnpexample.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
        "CopyTagsToSnapshot": false
    }
}
```

例 2: PostgreSQL 互換 DB クラスターを作成するには

次の `create-db-cluster` の例では、デフォルトのエンジンバージョンを使用して PostgreSQL 互換 DB クラスターを作成します。例のパスワード `secret99` を安全なパスワードに置き換えます。コンソールを使用して DB クラスターを作成する場合、Amazon RDS は DB クラスターのライター DB インスタンスを自動作成します。ただし、AWS CLI を使用して DB クラスターを作成する場合は、`create-db-instance` AWS CLI コマンドを使用して DB クラスターのライター DB インスタンスを明示的に作成する必要があります。

```
aws rds create-db-cluster \
    --db-cluster-identifier sample-pg-cluster \
    --engine aurora-postgresql \
    --master-username master \
    --master-user-password secret99 \
    --db-subnet-group-name default \
    --vpc-security-group-ids sg-0b9130572daf3dc16
```

出力:

```
{
    "DBCluster": {
        "Endpoint": "sample-pg-cluster.cluster-cnpexample.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
        "HttpEndpointEnabled": false,
        "DBClusterMembers": [],
        "EngineMode": "provisioned",
        "CopyTagsToSnapshot": false,
        "HostedZoneId": "Z2R2ITUGPM61AM",
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "AllocatedStorage": 1,
```

```
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-0b9130572daf3dc16",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "DeletionProtection": false,
        "StorageEncrypted": false,
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "PreferredBackupWindow": "09:56-10:26",
        "ClusterCreateTime": "2023-02-27T23:26:08.371Z",
        "DBClusterParameterGroup": "default.aurora-postgresql13",
        "EngineVersion": "13.7",
        "Engine": "aurora-postgresql",
        "Status": "creating",
        "DBClusterIdentifier": "sample-pg-cluster",
        "MultiAZ": false,
        "Port": 5432,
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:sample-pg-
cluster",
        "AssociatedRoles": [],
        "DbClusterResourceId": "cluster-ANPAJ4AE5446DAEXAMPLE",
        "PreferredMaintenanceWindow": "wed:03:33-wed:04:03",
        "ReaderEndpoint": "sample-pg-cluster.cluster-ro-cnpexample.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
        "MasterUsername": "master",
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1a",
            "us-east-1b",
            "us-east-1c"
        ],
        "ReadReplicaIdentifiers": [],
        "DBSubnetGroup": "default"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Amazon Aurora DB クラスターの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDbCluster」を参照してください。

### create-db-instance-read-replica

次のコード例は、create-db-instance-read-replica を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB インスタンスのリードレプリカを作成するには

この例では、test-instance という名前の既存の DB インスタンスのリードレプリカを作成します。リードレプリカの名前は test-instance-repl です。

```
aws rds create-db-instance-read-replica \
    --db-instance-identifier test-instance-repl \
    --source-db-instance-identifier test-instance
```

出力:

```
{
    "DBInstance": {
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "MonitoringInterval": 0,
        "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:test-instance-repl",
        "ReadReplicaSourceDBInstanceIdentifier": "test-instance",
        "DBInstanceIdentifier": "test-instance-repl",
        ...some output truncated...
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDbInstanceReadReplica」を参照してください。

### create-db-instance

次のコード例は、create-db-instance を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB インスタンスを作成するには

次の create-db-instance の例は、必須のオプションを使用して新しい DB インスタンスを起動します。

```
aws rds create-db-instance \
    --db-instance-identifier test-mysql-instance \
    --db-instance-class db.t3.micro \
    --engine mysql \
    --master-username admin \
    --master-user-password secret99 \
    --allocated-storage 20
```

出力:

```
{
    "DBInstance": {
        "DBInstanceIdentifier": "test-mysql-instance",
        "DBInstanceClass": "db.t3.micro",
        "Engine": "mysql",
        "DBInstanceStatus": "creating",
        "MasterUsername": "admin",
        "AllocatedStorage": 20,
        "PreferredBackupWindow": "12:55-13:25",
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "DBSecurityGroups": [],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-12345abc",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "DBParameterGroups": [
            {
                "DBParameterGroupName": "default.mysql5.7",
                "ParameterApplyStatus": "in-sync"
            }
        ],
        "DBSubnetGroup": {
            "DBSubnetGroupName": "default",
            "DBSubnetGroupDescription": "default",
            "VpcId": "vpc-2ff2ff2f",
            "SubnetGroupStatus": "Complete",
            "Subnets": [
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-########",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2c"
```

```
                },
                "SubnetStatus": "Active"
            },
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-########",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-west-2d"
                },
                "SubnetStatus": "Active"
            },
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-########",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-west-2a"
                },
                "SubnetStatus": "Active"
            },
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-########",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-west-2b"
                },
                "SubnetStatus": "Active"
            }
        ]
    },
    "PreferredMaintenanceWindow": "sun:08:07-sun:08:37",
    "PendingModifiedValues": {
        "MasterUserPassword": "****"
    },
    "MultiAZ": false,
    "EngineVersion": "5.7.22",
    "AutoMinorVersionUpgrade": true,
    "ReadReplicaDBInstanceIdentifiers": [],
    "LicenseModel": "general-public-license",
    "OptionGroupMemberships": [
        {
            "OptionGroupName": "default:mysql-5-7",
            "Status": "in-sync"
        }
    ],
    "PubliclyAccessible": true,
    "StorageType": "gp2",
    "DbInstancePort": 0,
```

```
        "StorageEncrypted": false,
        "DbiResourceId": "db-5555EXAMPLE44444444EXAMPLE",
        "CACertificateIdentifier": "rds-ca-2019",
        "DomainMemberships": [],
        "CopyTagsToSnapshot": false,
        "MonitoringInterval": 0,
        "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:test-mysql-
instance",
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "PerformanceInsightsEnabled": false,
        "DeletionProtection": false,
        "AssociatedRoles": []
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「Amazon RDS DB インスタンスの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDBInstance」を参照してください。

### create-db-parameter-group

次のコード例は、create-db-parameter-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB パラメータグループを作成するには

次の create-db-parameter-group の例は、DB パラメータグループを作成します。

```
aws rds create-db-parameter-group \
    --db-parameter-group-name mydbparametergroup \
    --db-parameter-group-family MySQL5.6 \
    --description "My new parameter group"
```

出力:

```
{
    "DBParameterGroup": {
        "DBParameterGroupName": "mydbparametergroup",
```

```
        "DBParameterGroupFamily": "mysql5.6",
        "Description": "My new parameter group",
        "DBParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:pg:mydbparametergroup"
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「DB パラメータグループを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDBParameterGroup」を参照してください。

### `create-db-proxy-endpoint`

次のコード例は、`create-db-proxy-endpoint` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

RDS データベースの DB プロキシエンドポイントを作成するには

次の `create-db-proxy-endpoint` の例では、DB プロキシエンドポイントを作成します。

```
aws rds create-db-proxy-endpoint \
    --db-proxy-name proxyExample \
    --db-proxy-endpoint-name "proxyep1" \
    --vpc-subnet-ids subnetgroup1 subnetgroup2
```

出力:

```
{
"DBProxyEndpoint": {
        "DBProxyEndpointName": "proxyep1",
        "DBProxyEndpointArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db-proxy-
endpoint:prx-endpoint-0123a01b12345c0ab",
        "DBProxyName": "proxyExample",
        "Status": "creating",
        "VpcId": "vpc-1234567",
        "VpcSecurityGroupIds": [
            "sg-1234",
            "sg-5678"
```

```
        ],
        "VpcSubnetIds": [
            "subnetgroup1",
            "subnetgroup2"
        ],
        "Endpoint": "proxyep1.endpoint.proxy-ab0cd1efghij.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
        "CreatedDate": "2023-04-05T16:09:33.452000+00:00",
        "TargetRole": "READ_WRITE",
        "IsDefault": false
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「プロキシエンドポイントの作成」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「プロキシエンドポイントの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDbProxyEndpoint」を参照してください。

### create-db-proxy

次のコード例は、create-db-proxy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

RDS データベースの DB プロキシを作成するには

次の create-db-proxy の例では、DB プロキシを作成します。

```
aws rds create-db-proxy \
    --db-proxy-name proxyExample \
    --engine-family MYSQL \
    --auth
 Description="proxydescription1",AuthScheme="SECRETS",SecretArn="arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789123:secret:secretName-1234f",IAMAuth="DISABLED",ClientPasswordAuthType="MYSQ
 \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789123:role/ProxyRole \
    --vpc-subnet-ids subnetgroup1 subnetgroup2
```

出力:

```
{
```

```
"DBProxy": {
        "DBProxyName": "proxyExample",
        "DBProxyArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db-
proxy:prx-0123a01b12345c0ab",
        "EngineFamily": "MYSQL",
        "VpcId": "vpc-1234567",
        "VpcSecuritytGroupIds": [
            "sg-1234",
            "sg-5678",
            "sg-9101"
        ],
        "VpcSubnetIds": [
            "subnetgroup1",
            "subnetgroup2"
        ],
        "Auth": "[
            {
                "Description": "proxydescription1",
                "AuthScheme": "SECRETS",
                "SecretArn": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789123:secret:proxysecret1-Abcd1e",
                "IAMAuth": "DISABLED"
            }
        ]",
        "RoleArn": "arn:aws:iam::12345678912:role/ProxyRole",
        "Endpoint": "proxyExample.proxy-ab0cd1efghij.us-east-1.rds.amazonaws.com",
        "RequireTLS": false,
        "IdleClientTimeout": 1800,
        "DebuggingLogging": false,
        "CreatedDate": "2023-04-05T16:09:33.452000+00:00",
        "UpdatedDate": "2023-04-13T01:49:38.568000+00:00"
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「RDS プロキシの作成」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「RDS プロキシの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDbProxy」を参照してください。

### create-db-security-group

次のコード例は、create-db-security-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon RDS セキュリティグループを作成するには

次の create-db-security-group コマンドは、新しい Amazon RDS DB セキュリティグループを作成します。

```
aws rds create-db-security-group --db-security-group-name mysecgroup --db-security-group-description "My Test Security Group"
```

この例では、新しい DB セキュリティグループに mysecgroup という名前が付けられ、説明があります。

出力:

```
{
    "DBSecurityGroup": {
        "OwnerId": "123456789012",
        "DBSecurityGroupName": "mysecgroup",
        "DBSecurityGroupDescription": "My Test Security Group",
        "VpcId": "vpc-a1b2c3d4",
        "EC2SecurityGroups": [],
        "IPRanges": [],
        "DBSecurityGroupArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:secgrp:mysecgroup"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDbSecurityGroup」を参照してください。

### create-db-shard-group

次のコード例は、create-db-shard-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Aurora PostgreSQL プライマリ DB クラスターを作成するには

次の create-db-cluster の例では、Aurora Serverless v2 および Aurora Limitless Database と互換性のある Aurora PostgreSQL SQL プライマリ DB クラスターを作成します。

```
aws rds create-db-cluster \
    --db-cluster-identifier my-sv2-cluster \
    --engine aurora-postgresql \
    --engine-version 15.2-limitless \
    --storage-type aurora-iopt1 \
    --serverless-v2-scaling-configuration MinCapacity=2,MaxCapacity=16 \
    --enable-limitless-database \
    --master-username myuser \
    --master-user-password mypassword \
    --enable-cloudwatch-logs-exports postgresql
```

出力:

```
{
    "DBCluster": {
        "AllocatedStorage": 1,
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-2b",
            "us-east-2c",
            "us-east-2a"
        ],
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "DBClusterIdentifier": "my-sv2-cluster",
        "DBClusterParameterGroup": "default.aurora-postgresql15",
        "DBSubnetGroup": "default",
        "Status": "creating",
        "Endpoint": "my-sv2-cluster.cluster-cekycexample.us-
east-2.rds.amazonaws.com",
        "ReaderEndpoint": "my-sv2-cluster.cluster-ro-cekycexample.us-
east-2.rds.amazonaws.com",
        "MultiAZ": false,
        "Engine": "aurora-postgresql",
        "EngineVersion": "15.2-limitless",
        "Port": 5432,
        "MasterUsername": "myuser",
        "PreferredBackupWindow": "06:05-06:35",
        "PreferredMaintenanceWindow": "mon:08:25-mon:08:55",
        "ReadReplicaIdentifiers": [],
        "DBClusterMembers": [],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-########",
                "Status": "active"
```

```
            }
        ],
        "HostedZoneId": "Z2XHWR1EXAMPLE",
        "StorageEncrypted": false,
        "DbClusterResourceId": "cluster-XYEDT6ML6FHIXH4Q2J1EXAMPLE",
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-2:123456789012:cluster:my-sv2-cluster",
        "AssociatedRoles": [],
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "ClusterCreateTime": "2024-02-19T16:24:07.771000+00:00",
        "EnabledCloudwatchLogsExports": [
            "postgresql"
        ],
        "EngineMode": "provisioned",
        "DeletionProtection": false,
        "HttpEndpointEnabled": false,
        "CopyTagsToSnapshot": false,
        "CrossAccountClone": false,
        "DomainMemberships": [],
        "TagList": [],
        "StorageType": "aurora-iopt1",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "ServerlessV2ScalingConfiguration": {
            "MinCapacity": 2.0,
            "MaxCapacity": 16.0
        },
        "NetworkType": "IPV4",
        "IOOptimizedNextAllowedModificationTime":
 "2024-03-21T16:24:07.781000+00:00",
        "LimitlessDatabase": {
            "Status": "not-in-use",
            "MinRequiredACU": 96.0
        }
    }
}
```

例 2: プライマリ (ライター) DB インスタンスを作成するには

次の `create-db-instance` の例では、Aurora Serverless v2 プライマリ (ライター) DB インスタンスを作成します。コンソールを使用して DB クラスターを作成する場合、Amazon RDS は DB クラスターのライター DB インスタンスを自動作成します。ただし、AWS CLI を使用して DB クラスターを作成する場合は、`create-db-instance` AWS CLI コマンドを使用して DB クラスターのライター DB インスタンスを明示的に作成する必要があります。

```
aws rds create-db-instance \
    --db-instance-identifier my-sv2-instance \
    --db-cluster-identifier my-sv2-cluster \
    --engine aurora-postgresql \
    --db-instance-class db.serverless
```

出力:

```
{
    "DBInstance": {
        "DBInstanceIdentifier": "my-sv2-instance",
        "DBInstanceClass": "db.serverless",
        "Engine": "aurora-postgresql",
        "DBInstanceStatus": "creating",
        "MasterUsername": "myuser",
        "AllocatedStorage": 1,
        "PreferredBackupWindow": "06:05-06:35",
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "DBSecurityGroups": [],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-########",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "DBParameterGroups": [
            {
                "DBParameterGroupName": "default.aurora-postgresql15",
                "ParameterApplyStatus": "in-sync"
            }
        ],
        "DBSubnetGroup": {
            "DBSubnetGroupName": "default",
            "DBSubnetGroupDescription": "default",
            "VpcId": "vpc-########",
            "SubnetGroupStatus": "Complete",
            "Subnets": [
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-########",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-2c"
                    },
                    "SubnetOutpost": {},
```

```
                "SubnetStatus": "Active"
            },
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-########",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-east-2a"
                },
                "SubnetOutpost": {},
                "SubnetStatus": "Active"
            },
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-########",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-east-2b"
                },
                "SubnetOutpost": {},
                "SubnetStatus": "Active"
            }
        ]
    },
    "PreferredMaintenanceWindow": "fri:09:01-fri:09:31",
    "PendingModifiedValues": {
        "PendingCloudwatchLogsExports": {
            "LogTypesToEnable": [
                "postgresql"
            ]
        }
    },
    "MultiAZ": false,
    "EngineVersion": "15.2-limitless",
    "AutoMinorVersionUpgrade": true,
    "ReadReplicaDBInstanceIdentifiers": [],
    "LicenseModel": "postgresql-license",
    "OptionGroupMemberships": [
        {
            "OptionGroupName": "default:aurora-postgresql-15",
            "Status": "in-sync"
        }
    ],
    "PubliclyAccessible": false,
    "StorageType": "aurora-iopt1",
    "DbInstancePort": 0,
    "DBClusterIdentifier": "my-sv2-cluster",
    "StorageEncrypted": false,
```

```
        "DbiResourceId": "db-BIQTE3B3K3RM7M74SK5EXAMPLE",
        "CACertificateIdentifier": "rds-ca-rsa2048-g1",
        "DomainMemberships": [],
        "CopyTagsToSnapshot": false,
        "MonitoringInterval": 0,
        "PromotionTier": 1,
        "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-2:123456789012:db:my-sv2-instance",
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "PerformanceInsightsEnabled": false,
        "DeletionProtection": false,
        "AssociatedRoles": [],
        "TagList": [],
        "CustomerOwnedIpEnabled": false,
        "BackupTarget": "region",
        "NetworkType": "IPV4",
        "StorageThroughput": 0,
        "CertificateDetails": {
            "CAIdentifier": "rds-ca-rsa2048-g1"
        },
        "DedicatedLogVolume": false
    }
}
```

例 3: DB シャードグループを作成するには

次の `create-db-shard-group` の例では、Aurora PostgreSQL プライマリ DB クラスターに DB シャードグループを作成します。

```
aws rds create-db-shard-group \
    --db-shard-group-identifier my-db-shard-group \
    --db-cluster-identifier my-sv2-cluster \
    --max-acu 768
```

出力:

```
{
    "DBShardGroupResourceId": "shardgroup-a6e3a0226aa243e2ac6c7a1234567890",
    "DBShardGroupIdentifier": "my-db-shard-group",
    "DBClusterIdentifier": "my-sv2-cluster",
    "MaxACU": 768.0,
    "ComputeRedundancy": 0,
    "Status": "creating",
    "PubliclyAccessible": false,
```

```
    "Endpoint": "my-sv2-cluster.limitless-cekycexample.us-east-2.rds.amazonaws.com"
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Aurora Serverless v2 を使用する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDbShardGroup」を参照してください。

### create-db-snapshot

次のコード例は、create-db-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB スナップショットを作成するには

次の create-db-snapshot の例は、DB スナップショットを作成します。

```
aws rds create-db-snapshot \
    --db-instance-identifier database-mysql \
    --db-snapshot-identifier mydbsnapshot
```

出力:

```
{
    "DBSnapshot": {
        "DBSnapshotIdentifier": "mydbsnapshot",
        "DBInstanceIdentifier": "database-mysql",
        "Engine": "mysql",
        "AllocatedStorage": 100,
        "Status": "creating",
        "Port": 3306,
        "AvailabilityZone": "us-east-1b",
        "VpcId": "vpc-6594f31c",
        "InstanceCreateTime": "2019-04-30T15:45:53.663Z",
        "MasterUsername": "admin",
        "EngineVersion": "5.6.40",
        "LicenseModel": "general-public-license",
        "SnapshotType": "manual",
        "Iops": 1000,
        "OptionGroupName": "default:mysql-5-6",
        "PercentProgress": 0,
```

```
        "StorageType": "io1",
        "Encrypted": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "DBSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:snapshot:mydbsnapshot",
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "ProcessorFeatures": [],
        "DbiResourceId": "db-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「DB スナップショットの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDBSnapshot」を参照してください。

### create-db-subnet-group

次のコード例は、create-db-subnet-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB サブネットグループを作成するには

次の create-db-subnet-group の例では、既存のサブネットを使用して mysubnetgroup という名前の DB サブネットグループを作成します。

```
aws rds create-db-subnet-group \
    --db-subnet-group-name mysubnetgroup \
    --db-subnet-group-description "test DB subnet group" \
    --subnet-ids
 '["subnet-0a1dc4e1a6f123456","subnet-070dd7ecb3aaaaaaa","subnet-00f5b198bc0abcdef"]'
```

出力:

```
{
    "DBSubnetGroup": {
        "DBSubnetGroupName": "mysubnetgroup",
        "DBSubnetGroupDescription": "test DB subnet group",
        "VpcId": "vpc-0f08e7610a1b2c3d4",
        "SubnetGroupStatus": "Complete",
        "Subnets": [
            {
```

```
                "SubnetIdentifier": "subnet-070dd7ecb3aaaaaaa",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-west-2b"
                },
                "SubnetStatus": "Active"
            },
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-00f5b198bc0abcdef",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-west-2d"
                },
                "SubnetStatus": "Active"
            },
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-0a1dc4e1a6f123456",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-west-2b"
                },
                "SubnetStatus": "Active"
            }
        ],
        "DBSubnetGroupArn": "arn:aws:rds:us-
west-2:0123456789012:subgrp:mysubnetgroup"
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「VPC に DB インスタンスを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDbSubnetGroup」を参照してください。

### `create-event-subscription`

次のコード例は、`create-event-subscription` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イベントサブスクリプションを作成するには

次の `create-event-subscription` の例では、現在の AWS アカウントの DB インスタンスのバックアップおよびリカバリイベントのサブスクリプションを作成します。通知は、`--sns-topic-arn` で指定された Amazon Simple Notification Service のトピックに送信されます。

```
aws rds create-event-subscription \
    --subscription-name my-instance-events \
    --source-type db-instance \
    --event-categories '["backup","recovery"]' \
    --sns-topic-arn arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:interesting-events
```

出力:

```
{
    "EventSubscription": {
        "Status": "creating",
        "CustSubscriptionId": "my-instance-events",
        "SubscriptionCreationTime": "Tue Jul 31 23:22:01 UTC 2018",
        "EventCategoriesList": [
            "backup",
            "recovery"
        ],
        "SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:interesting-events",
        "CustomerAwsId": "123456789012",
        "EventSubscriptionArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:es:my-instance-
events",
        "SourceType": "db-instance",
        "Enabled": true
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateEventSubscription」を参照してください。

### create-global-cluster

次のコード例は、create-global-cluster を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グローバル DB クラスターを作成するには

次の create-global-cluster の例では、新しい Aurora MySQL 互換のグローバル DB クラスターを作成します。

```
aws rds create-global-cluster \
    --global-cluster-identifier myglobalcluster \
```

```
    --engine aurora-mysql
```

出力:

```
{
    "GlobalCluster": {
        "GlobalClusterIdentifier": "myglobalcluster",
        "GlobalClusterResourceId": "cluster-f0e523bfe07aabb",
        "GlobalClusterArn": "arn:aws:rds::123456789012:global-
cluster:myglobalcluster",
        "Status": "available",
        "Engine": "aurora-mysql",
        "EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.07.2",
        "StorageEncrypted": false,
        "DeletionProtection": false,
        "GlobalClusterMembers": []
    }
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Aurora グローバルデータベースの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateGlobalCluster」を参照してください。

### create-option-group

次のコード例は、create-option-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon RDS オプショングループを作成するには

次の create-option-group コマンドは、Oracle Enterprise Edition バージョン 11.2`, is named ``MyOptionGroup の新しい Amazon RDS オプショングループを作成し、説明を含めます。

```
aws rds create-option-group \
    --option-group-name MyOptionGroup \
    --engine-name oracle-ee \
    --major-engine-version 11.2 \
    --option-group-description "Oracle Database Manager Database Control"
```

出力:

```
{
    "OptionGroup": {
        "OptionGroupName": "myoptiongroup",
        "OptionGroupDescription": "Oracle Database Manager Database Control",
        "EngineName": "oracle-ee",
        "MajorEngineVersion": "11.2",
        "Options": [],
        "AllowsVpcAndNonVpcInstanceMemberships": true,
        "OptionGroupArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:og:myoptiongroup"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateOptionGroup」を参照してください。

### delete-blue-green-deployment

次のコード例は、delete-blue-green-deployment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: RDS for MySQL DB インスタンスのグリーン環境でリソースを削除するには

次の delete-blue-green-deployment の例では、RDS for MySQL DB インスタンスのグリーン環境内のリソースを削除します。

```
aws rds delete-blue-green-deployment \
    --blue-green-deployment-identifier bgd-v53303651eexfake \
    --delete-target
```

出力:

```
{
    "BlueGreenDeployment": {
        "BlueGreenDeploymentIdentifier": "bgd-v53303651eexfake",
        "BlueGreenDeploymentName": "bgd-cli-test-instance",
        "Source": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-instance",
        "Target": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-instance-green-
rkfbpe",
        "SwitchoverDetails": [
```

```
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-green-rkfbpe",
                "Status": "AVAILABLE"
            },
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-1",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-1-green-j382ha",
                "Status": "AVAILABLE"
            },
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-2",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-2-green-ejv4ao",
                "Status": "AVAILABLE"
            },
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-3",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-3-green-vlpz3t",
                "Status": "AVAILABLE"
            }
        ],
        "Tasks": [
            {
                "Name": "CREATING_READ_REPLICA_OF_SOURCE",
                "Status": "COMPLETED"
            },
            {
                "Name": "DB_ENGINE_VERSION_UPGRADE",
                "Status": "COMPLETED"
            },
            {
                "Name": "CONFIGURE_BACKUPS",
                "Status": "COMPLETED"
            },
            {
                "Name": "CREATING_TOPOLOGY_OF_SOURCE",
```

```
                "Status": "COMPLETED"
            }
        ],
        "Status": "DELETING",
        "CreateTime": "2022-02-25T21:18:51.183000+00:00",
        "DeleteTime": "2022-02-25T22:25:31.331000+00:00"
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「ブルー/グリーンデプロイの削除」を参照してください。

例 2: Aurora MySQL DB クラスターのグリーン環境でリソースを削除するには

次の delete-blue-green-deployment の例では、Aurora MySQL DB クラスターのグリーン環境内のリソースを削除します。

```
aws rds delete-blue-green-deployment \
    --blue-green-deployment-identifier bgd-wi89nwzglccsfake \
    --delete-target
```

出力:

```
{
    "BlueGreenDeployment": {
        "BlueGreenDeploymentIdentifier": "bgd-wi89nwzglccsfake",
        "BlueGreenDeploymentName": "my-blue-green-deployment",
        "Source": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-aurora-mysql-
cluster",
        "Target": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-aurora-mysql-
cluster-green-3rnukl",
        "SwitchoverDetails": [
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-
aurora-mysql-cluster",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-
aurora-mysql-cluster-green-3rnukl",
                "Status": "AVAILABLE"
            },
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-aurora-
mysql-cluster-1",
```

```
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-aurora-
mysql-cluster-1-green-gpmaxf",
                "Status": "AVAILABLE"
            },
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-aurora-
mysql-cluster-2",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-aurora-
mysql-cluster-2-green-j2oajq",
                "Status": "AVAILABLE"
            },
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-aurora-
mysql-cluster-3",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-aurora-
mysql-cluster-3-green-mkxies",
                "Status": "AVAILABLE"
            },
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-excluded-member-endpoint",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-excluded-member-endpoint-green-4sqjrq",
                "Status": "AVAILABLE"
            },
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-reader-endpoint",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-reader-endpoint-green-gwwzlg",
                "Status": "AVAILABLE"
            }
        ],
        "Tasks": [
            {
                "Name": "CREATING_READ_REPLICA_OF_SOURCE",
                "Status": "COMPLETED"
            },
            {
                "Name": "DB_ENGINE_VERSION_UPGRADE",
                "Status": "COMPLETED"
            },
            {
                "Name": "CREATE_DB_INSTANCES_FOR_CLUSTER",
```

```
                "Status": "COMPLETED"
            },
            {
                "Name": "CREATE_CUSTOM_ENDPOINTS",
                "Status": "COMPLETED"
            }
        ],
        "Status": "DELETING",
        "CreateTime": "2022-02-25T21:12:00.288000+00:00",
        "DeleteTime": "2022-02-25T22:29:11.336000+00:00"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「ブルー/グリーンデプロイの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteBlueGreenDeployment」を参照してください。

### delete-db-cluster-endpoint

次のコード例は、delete-db-cluster-endpoint を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタム DB クラスターエンドポイントを削除するには

次の delete-db-cluster-endpoint の例では、指定されたカスタム DB クラスターエンドポイントを削除します。

```
aws rds delete-db-cluster-endpoint \
    --db-cluster-endpoint-identifier mycustomendpoint
```

出力:

```
{
    "DBClusterEndpointIdentifier": "mycustomendpoint",
    "DBClusterIdentifier": "mydbcluster",
    "DBClusterEndpointResourceIdentifier": "cluster-endpoint-ANPAJ4AE5446DAEXAMPLE",
    "Endpoint": "mycustomendpoint.cluster-custom-cnpexample.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
    "Status": "deleting",
    "EndpointType": "CUSTOM",
```

```
    "CustomEndpointType": "READER",
    "StaticMembers": [
        "dbinstance1",
        "dbinstance2",
        "dbinstance3"
    ],
    "ExcludedMembers": [],
    "DBClusterEndpointArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:mycustomendpoint"
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Amazon Aurora 接続管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDbClusterEndpoint」を参照してください。

### delete-db-cluster-parameter-group

次のコード例は、delete-db-cluster-parameter-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB クラスターパラメータグループを削除するには

次の delete-db-cluster-parameter-group の例では、指定された DB クラスターパラメータグループを削除します。

```
aws rds delete-db-cluster-parameter-group \
    --db-cluster-parameter-group-name mydbclusterparametergroup
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「DB パラメータグループおよび DB クラスターパラメータグループを使用する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDbClusterParameterGroup」を参照してください。

### delete-db-cluster-snapshot

次のコード例は、delete-db-cluster-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB クラススナップショットを削除するには

次の delete-db-cluster-snapshot の例では、指定したクラススナップショットを削除します。

```
aws rds delete-db-cluster-snapshot \
    --db-cluster-snapshot-identifier mydbclustersnapshot
```

出力:

```
{
    "DBClusterSnapshot": {
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1a",
            "us-east-1b",
            "us-east-1e"
        ],
        "DBClusterSnapshotIdentifier": "mydbclustersnapshot",
        "DBClusterIdentifier": "mydbcluster",
        "SnapshotCreateTime": "2019-06-18T21:21:00.469Z",
        "Engine": "aurora-mysql",
        "AllocatedStorage": 0,
        "Status": "available",
        "Port": 0,
        "VpcId": "vpc-6594f31c",
        "ClusterCreateTime": "2019-04-15T14:18:42.785Z",
        "MasterUsername": "myadmin",
        "EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.04.2",
        "LicenseModel": "aurora-mysql",
        "SnapshotType": "manual",
        "PercentProgress": 100,
        "StorageEncrypted": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "DBClusterSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
snapshot:mydbclustersnapshot",
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false
    }
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「スナップショットの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDbClusterSnapshot」を参照してください。

### delete-db-cluster

次のコード例は、delete-db-cluster を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: DB クラスター内の DB インスタンスを削除するには

次の delete-db-instance の例では、DB クラスター内の最後の DB インスタンスを削除します。削除状態にない DB インスタンスが含まれている DB クラスターは削除できません。DB クラスター内の DB インスタンスを削除するときに、最終的なスナップショットを作成することはできません。

```
aws rds delete-db-instance \
    --db-instance-identifier database-3
```

出力:

```
{
    "DBInstance": {
        "DBInstanceIdentifier": "database-3",
        "DBInstanceClass": "db.r4.large",
        "Engine": "aurora-postgresql",
        "DBInstanceStatus": "deleting",

    ...output omitted...

    }
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Amazon Aurora DB クラスターで DB インスタンスを削除する」を参照してください。

例 2: DB クラスターを削除するには

次の delete-db-cluster の例では、mycluster という名前の DB クラスターを削除し、mycluster-final-snapshot という名前の最終スナップショットを作成します。DB クラ

スターのステータスは、スナップショットの作成中に表示されるようになります。削除の進行状況を確認するには、describe-db-clusters CLI コマンドを使用します。

```
aws rds delete-db-cluster \
    --db-cluster-identifier mycluster \
    --no-skip-final-snapshot \
    --final-db-snapshot-identifier mycluster-final-snapshot
```

出力:

```
{
    "DBCluster": {
        "AllocatedStorage": 20,
        "AvailabilityZones": [
            "eu-central-1b",
            "eu-central-1c",
            "eu-central-1a"
        ],
        "BackupRetentionPeriod": 7,
        "DBClusterIdentifier": "mycluster",
        "DBClusterParameterGroup": "default.aurora-postgresql10",
        "DBSubnetGroup": "default-vpc-aa11bb22",
        "Status": "available",

    ...output omitted...

    }
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「単一 DB インスタンスの Aurora クラスター」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDbCluster」を参照してください。

### delete-db-instance-automated-backup

次のコード例は、delete-db-instance-automated-backup を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リージョンからレプリケートされた自動バックアップを削除するには

次の delete-db-instance-automated-backup の例では、指定された Amazon リソースネーム (ARN) で自動バックアップを削除します。

```
aws rds delete-db-instance-automated-backup \
    --db-instance-automated-backups-arn "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:auto-backup:ab-jkib2gfq5rv7replzadausbrktni2bn4example"
```

出力:

```
{
    "DBInstanceAutomatedBackup": {
        "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:new-orcl-db",
        "DbiResourceId": "db-JKIB2GFQ5RV7REPLZA4EXAMPLE",
        "Region": "us-east-1",
        "DBInstanceIdentifier": "new-orcl-db",
        "RestoreWindow": {},
        "AllocatedStorage": 20,
        "Status": "deleting",
        "Port": 1521,
        "AvailabilityZone": "us-east-1b",
        "VpcId": "vpc-########",
        "InstanceCreateTime": "2020-12-04T15:28:31Z",
        "MasterUsername": "admin",
        "Engine": "oracle-se2",
        "EngineVersion": "12.1.0.2.v21",
        "LicenseModel": "bring-your-own-license",
        "OptionGroupName": "default:oracle-se2-12-1",
        "Encrypted": false,
        "StorageType": "gp2",
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "BackupRetentionPeriod": 7,
        "DBInstanceAutomatedBackupsArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:auto-backup:ab-jkib2gfq5rv7replzadausbrktni2bn4example"
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「レプリケーションされたバックアップの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDbInstanceAutomatedBackup」を参照してください。

### delete-db-instance

次のコード例は、delete-db-instance を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB インスタンスを削除するには

次の delete-db-instance の例は、test-instance-final-snap という名前の最終 DB スナップショットを作成した後に、指定された DB インスタンスを削除します。

```
aws rds delete-db-instance \
    --db-instance-identifier test-instance \
    --final-db-snapshot-identifier test-instance-final-snap
```

出力:

```
{
    "DBInstance": {
        "DBInstanceIdentifier": "test-instance",
        "DBInstanceStatus": "deleting",
        ...some output truncated...
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDBInstance」を参照してください。

### delete-db-parameter-group

次のコード例は、delete-db-parameter-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB パラメータグループを削除するには

次の command の例は、DB パラメータグループを削除します。

```
aws rds delete-db-parameter-group \
    --db-parameter-group-name mydbparametergroup
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「DB パラメータグループを使用する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDBParameterGroup」を参照してください。

### delete-db-proxy-endpoint

次のコード例は、delete-db-proxy-endpoint を使用する方法を示しています。

AWS CLI

RDS データベースの DB プロキシエンドポイントを削除するには

次の delete-db-proxy-endpoint の例では、ターゲットデータベースの DB プロキシエンドポイントを削除します。

```
aws rds delete-db-proxy-endpoint \
    --db-proxy-endpoint-name proxyEP1
```

出力:

```
{
"DBProxyEndpoint":
    {
        "DBProxyEndpointName": "proxyEP1",
        "DBProxyEndpointArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db-proxy-
endpoint:prx-endpoint-0123a01b12345c0ab",
        "DBProxyName": "proxyExample",
        "Status": "deleting",
        "VpcId": "vpc-1234567",
        "VpcSecurityGroupIds": [
            "sg-1234",
            "sg-5678"
        ],
        "VpcSubnetIds": [
            "subnetgroup1",
            "subnetgroup2"
        ],
        "Endpoint": "proxyEP1.endpoint.proxy-ab0cd1efghij.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
        "CreatedDate": "2023-04-13T01:49:38.568000+00:00",
        "TargetRole": "READ_ONLY",
```

```
        "IsDefault": false
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「プロキシエンドポイントの削除」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「プロキシエンドポイントの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDbProxyEndpoint」を参照してください。

### delete-db-proxy

次のコード例は、delete-db-proxy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

RDS データベースの DB プロキシを削除するには

次の delete-db-proxy の例は、DB プロキシを削除します。

```
aws rds delete-db-proxy \
    --db-proxy-name proxyExample
```

出力:

```
{
        "DBProxy":
        {
            "DBProxyName": "proxyExample",
            "DBProxyArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db-
proxy:prx-0123a01b12345c0ab",
            "Status": "deleting",
            "EngineFamily": "PostgreSQL",
            "VpcId": "vpc-1234567",
            "VpcSecurityGroupIds": [
                "sg-1234",
                "sg-5678"
            ],
            "VpcSubnetIds": [
                "subnetgroup1",
                "subnetgroup2"
            ],
            "Auth": "[
```

```
                {
                "Description": "proxydescription`"
                "AuthScheme": "SECRETS",
                "SecretArn": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789123:secret:proxysecret1-Abcd1e",
                "IAMAuth": "DISABLED"
                } ],
            "RoleArn": "arn:aws:iam::12345678912:role/ProxyPostgreSQLRole",
            "Endpoint": "proxyExample.proxy-ab0cd1efghij.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
            "RequireTLS": false,
            "IdleClientTimeout": 1800,
            "DebuggingLogging": false,
        "CreatedDate": "2023-04-05T16:09:33.452000+00:00",
        "UpdatedDate": "2023-04-13T01:49:38.568000+00:00"
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「RDS プロキシの削除」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「RDS プロキシの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDbProxy」を参照してください。

### delete-db-security-group

次のコード例は、delete-db-security-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB セキュリティグループを削除するには

次の delete-db-security-group の例では、mysecuritygroup という名前の DB セキュリティプロファイルを削除します。

```
aws rds delete-db-security-group \
    --db-security-group-name mysecuritygroup
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「DB セキュリティグループの操作 (EC2-Classic プラットフォーム)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDbSecurityGroup」を参照してください。

### delete-db-shard-group

次のコード例は、delete-db-shard-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: DB シャードグループの削除に失敗するには

次の delete-db-shard-group の例は、すべてのデータベースとスキーマを削除する前に DB シャードグループを削除しようとすると発生するエラーを示しています。

```
aws rds delete-db-shard-group \
    --db-shard-group-identifier limitless-test-shard-grp
```

出力:

```
An error occurred (InvalidDBShardGroupState) when calling the DeleteDBShardGroup
 operation: Unable to delete the DB shard group limitless-test-db-shard-group.
Delete all of your Limitless Database databases and schemas, then try again.
```

例 2: DB シャードグループを正常に削除するには

次の delete-db-shard-group 例では、public スキーマを含むすべてのデータベースとスキーマを削除した後、DB シャードグループを削除します。

```
aws rds delete-db-shard-group \
    --db-shard-group-identifier limitless-test-shard-grp
```

出力:

```
{
    "DBShardGroupResourceId": "shardgroup-7bb446329da94788b3f957746example",
    "DBShardGroupIdentifier": "limitless-test-shard-grp",
    "DBClusterIdentifier": "limitless-test-cluster",
    "MaxACU": 768.0,
    "ComputeRedundancy": 0,
    "Status": "deleting",
    "PubliclyAccessible": true,
```

```
    "Endpoint": "limitless-test-cluster.limitless-cekycexample.us-
east-2.rds.amazonaws.com"
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Aurora DB クラスターと DB インスタンスを削除する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDbShardGroup」を参照してください。

### delete-db-snapshot

次のコード例は、delete-db-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB スナップショットを削除するには

次の delete-db-snapshot の例では、指定した DB スナップショットを削除します。

```
aws rds delete-db-snapshot \
    --db-snapshot-identifier mydbsnapshot
```

出力:

```
{
    "DBSnapshot": {
        "DBSnapshotIdentifier": "mydbsnapshot",
        "DBInstanceIdentifier": "database-mysql",
        "SnapshotCreateTime": "2019-06-18T22:08:40.702Z",
        "Engine": "mysql",
        "AllocatedStorage": 100,
        "Status": "deleted",
        "Port": 3306,
        "AvailabilityZone": "us-east-1b",
        "VpcId": "vpc-6594f31c",
        "InstanceCreateTime": "2019-04-30T15:45:53.663Z",
        "MasterUsername": "admin",
        "EngineVersion": "5.6.40",
        "LicenseModel": "general-public-license",
        "SnapshotType": "manual",
        "Iops": 1000,
```

```
        "OptionGroupName": "default:mysql-5-6",
        "PercentProgress": 100,
        "StorageType": "io1",
        "Encrypted": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "DBSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:snapshot:mydbsnapshot",
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "ProcessorFeatures": [],
        "DbiResourceId": "db-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「スナップショットの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDbSnapshot」を参照してください。

### delete-db-subnet-group

次のコード例は、delete-db-subnet-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB サブネットグループを削除するには

次の delete-db-subnet-group の例では、mysubnetgroup という名前の DB サブネットグループを削除します。

```
aws rds delete-db-subnet-group --db-subnet-group-name mysubnetgroup
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「VPC 内の DB インスタンスの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDbSubnetGroup」を参照してください。

### delete-event-subscription

次のコード例は、delete-event-subscription を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イベントサブスクリプションを削除するには

次の delete-event-subscription の例では、指定したイベントサブスクリプションを削除します。

```
aws rds delete-event-subscription --subscription-name my-instance-events
```

出力:

```
{
    "EventSubscription": {
        "EventSubscriptionArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:es:my-instance-
events",
        "CustomerAwsId": "123456789012",
        "Enabled": false,
        "SourceIdsList": [
            "test-instance"
        ],
        "SourceType": "db-instance",
        "EventCategoriesList": [
            "backup",
            "recovery"
        ],
        "SubscriptionCreationTime": "2018-07-31 23:22:01.893",
        "CustSubscriptionId": "my-instance-events",
        "SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:interesting-events",
        "Status": "deleting"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteEventSubscription」を参照してください。

### delete-global-cluster

次のコード例は、delete-global-cluster を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グローバル DB クラスターを削除するには

次の delete-global-cluster の例では、Aurora MySQL 互換のグローバル DB クラスターを削除します。出力には、削除しているクラスターが表示されますが、後続の describe-global-clusters コマンドにはその DB クラスターはリストされません。

```
aws rds delete-global-cluster \
    --global-cluster-identifier myglobalcluster
```

出力:

```
{
    "GlobalCluster": {
        "GlobalClusterIdentifier": "myglobalcluster",
        "GlobalClusterResourceId": "cluster-f0e523bfe07aabb",
        "GlobalClusterArn": "arn:aws:rds::123456789012:global-
cluster:myglobalcluster",
        "Status": "available",
        "Engine": "aurora-mysql",
        "EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.07.2",
        "StorageEncrypted": false,
        "DeletionProtection": false,
        "GlobalClusterMembers": []
    }
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Aurora グローバルデータベースの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteGlobalCluster」を参照してください。

### delete-option-group

次のコード例は、delete-option-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オプショングループを削除するには

次の delete-option-group の例は、指定されたオプショングループを削除します。

```
aws rds delete-option-group \
```

```
    --option-group-name myoptiongroup
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「オプショングループの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteOptionGroup」を参照してください。

### deregister-db-proxy-targets

次のコード例は、deregister-db-proxy-targets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB プロキシターゲットをデータベースターゲットグループから登録解除するには

次の deregister-db-proxy-targets の例では、プロキシ proxyExample とそのターゲット間の関連付けを削除します。

```
aws rds deregister-db-proxy-targets \
    --db-proxy-name proxyExample \
    --db-instance-identifiers database-1
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「RDS プロキシの削除」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「RDS プロキシの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeregisterDbProxyTargets」を参照してください。

### describe-account-attributes

次のコード例は、describe-account-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントの属性を記述するには

次の describe-account-attributes の例は、現在の AWS アカウントの属性を取得します。

```
aws rds describe-account-attributes
```

出力:

```
{
    "AccountQuotas": [
        {
            "Max": 40,
            "Used": 4,
            "AccountQuotaName": "DBInstances"
        },
        {
            "Max": 40,
            "Used": 0,
            "AccountQuotaName": "ReservedDBInstances"
        },
        {
            "Max": 100000,
            "Used": 40,
            "AccountQuotaName": "AllocatedStorage"
        },
        {
            "Max": 25,
            "Used": 0,
            "AccountQuotaName": "DBSecurityGroups"
        },
        {
            "Max": 20,
            "Used": 0,
            "AccountQuotaName": "AuthorizationsPerDBSecurityGroup"
        },
        {
            "Max": 50,
            "Used": 1,
            "AccountQuotaName": "DBParameterGroups"
        },
        {
            "Max": 100,
            "Used": 3,
            "AccountQuotaName": "ManualSnapshots"
        },
        {
            "Max": 20,
```

```
            "Used": 0,
            "AccountQuotaName": "EventSubscriptions"
        },
        {
            "Max": 50,
            "Used": 1,
            "AccountQuotaName": "DBSubnetGroups"
        },
        {
            "Max": 20,
            "Used": 1,
            "AccountQuotaName": "OptionGroups"
        },
        {
            "Max": 20,
            "Used": 6,
            "AccountQuotaName": "SubnetsPerDBSubnetGroup"
        },
        {
            "Max": 5,
            "Used": 0,
            "AccountQuotaName": "ReadReplicasPerMaster"
        },
        {
            "Max": 40,
            "Used": 1,
            "AccountQuotaName": "DBClusters"
        },
        {
            "Max": 50,
            "Used": 0,
            "AccountQuotaName": "DBClusterParameterGroups"
        },
        {
            "Max": 5,
            "Used": 0,
            "AccountQuotaName": "DBClusterRoles"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAccountAttributes」を参照してください。

### describe-blue-green-deployments

次のコード例は、describe-blue-green-deployments を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 作成完了後の RDS DB インスタンスのブルー/グリーンデプロイを記述するには

次の describe-blue-green-deployment の例では、作成が完了した後にブルー/グリーンデプロイの詳細を取得します。

```
aws rds describe-blue-green-deployments \
    --blue-green-deployment-identifier bgd-v53303651eexfake
```

出力:

```
{
    "BlueGreenDeployments": [
        {
            "BlueGreenDeploymentIdentifier": "bgd-v53303651eexfake",
            "BlueGreenDeploymentName": "bgd-cli-test-instance",
            "Source": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-instance",
            "Target": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-instance-green-
rkfbpe",
            "SwitchoverDetails": [
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-green-rkfbpe",
                    "Status": "AVAILABLE"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-1",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-1-green-j382ha",
                    "Status": "AVAILABLE"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-2",
```

```
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-2-green-ejv4ao",
                    "Status": "AVAILABLE"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-3",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-3-green-vlpz3t",
                    "Status": "AVAILABLE"
                }
            ],
            "Tasks": [
                {
                    "Name": "CREATING_READ_REPLICA_OF_SOURCE",
                    "Status": "COMPLETED"
                },
                {
                    "Name": "DB_ENGINE_VERSION_UPGRADE",
                    "Status": "COMPLETED"
                },
                {
                    "Name": "CONFIGURE_BACKUPS",
                    "Status": "COMPLETED"
                },
                {
                    "Name": "CREATING_TOPOLOGY_OF_SOURCE",
                    "Status": "COMPLETED"
                }
            ],
            "Status": "AVAILABLE",
            "CreateTime": "2022-02-25T21:18:51.183000+00:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「ブルー/グリーンデプロイの表示」を参照してください。

例 2: Aurora MySQL DB クラスター用にブルー/グリーンデプロイを記述するには

次の `describe-blue-green-deployment` の例では、ブルー/グリーンデプロイの詳細を取得します。

```
aws rds describe-blue-green-deployments \
    --blue-green-deployment-identifier bgd-wi89nwzglccsfake
```

出力:

```
{
    "BlueGreenDeployments": [
        {
            "BlueGreenDeploymentIdentifier": "bgd-wi89nwzglccsfake",
            "BlueGreenDeploymentName": "my-blue-green-deployment",
            "Source": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-aurora-mysql-
cluster",
            "Target": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-aurora-mysql-
cluster-green-3rnukl",
            "SwitchoverDetails": [
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-
aurora-mysql-cluster",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-
aurora-mysql-cluster-green-3rnukl",
                    "Status": "AVAILABLE"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-1",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-1-green-gpmaxf",
                    "Status": "AVAILABLE"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-2",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-2-green-j2oajq",
                    "Status": "AVAILABLE"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-3",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-3-green-mkxies",
                    "Status": "AVAILABLE"
                },
```

```
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-excluded-member-endpoint",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-excluded-member-endpoint-green-4sqjrq",
                    "Status": "AVAILABLE"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-reader-endpoint",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-reader-endpoint-green-gwwzlg",
                    "Status": "AVAILABLE"
                }
            ],
            "Tasks": [
                {
                    "Name": "CREATING_READ_REPLICA_OF_SOURCE",
                    "Status": "COMPLETED"
                },
                {
                    "Name": "DB_ENGINE_VERSION_UPGRADE",
                    "Status": "COMPLETED"
                },
                {
                    "Name": "CREATE_DB_INSTANCES_FOR_CLUSTER",
                    "Status": "COMPLETED"
                },
                {
                    "Name": "CREATE_CUSTOM_ENDPOINTS",
                    "Status": "COMPLETED"
                }
            ],
            "Status": "AVAILABLE",
            "CreateTime": "2022-02-25T21:12:00.288000+00:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「ブルー/グリーンデプロイの表示」を参照してください。

例 3: スイッチオーバー後の Aurora MySQL クラスターのブルー/グリーンデプロイを記述するには

次の describe-blue-green-deployment の例では、グリーン環境を本番環境に昇格した後のブルー/グリーンデプロイの詳細を取得します。

```
aws rds describe-blue-green-deployments \
    --blue-green-deployment-identifier bgd-wi89nwzglccsfake
```

出力:

```
{
    "BlueGreenDeployments": [
        {
            "BlueGreenDeploymentIdentifier": "bgd-wi89nwzglccsfake",
            "BlueGreenDeploymentName": "my-blue-green-deployment",
            "Source": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-aurora-mysql-
cluster-old1",
            "Target": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-aurora-mysql-
cluster",
            "SwitchoverDetails": [
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-
aurora-mysql-cluster-old1",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-
aurora-mysql-cluster",
                    "Status": "SWITCHOVER_COMPLETED"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-1-old1",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-1",
                    "Status": "SWITCHOVER_COMPLETED"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-2-old1",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-2",
                    "Status": "SWITCHOVER_COMPLETED"
                },
                {
```

```
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-3-old1",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-3",
                    "Status": "SWITCHOVER_COMPLETED"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-excluded-member-endpoint-old1",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-excluded-member-endpoint",
                    "Status": "SWITCHOVER_COMPLETED"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-reader-endpoint-old1",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-reader-endpoint",
                    "Status": "SWITCHOVER_COMPLETED"
                }
            ],
            "Tasks": [
                {
                    "Name": "CREATING_READ_REPLICA_OF_SOURCE",
                    "Status": "COMPLETED"
                },
                {
                    "Name": "DB_ENGINE_VERSION_UPGRADE",
                    "Status": "COMPLETED"
                },
                {
                    "Name": "CREATE_DB_INSTANCES_FOR_CLUSTER",
                    "Status": "COMPLETED"
                },
                {
                    "Name": "CREATE_CUSTOM_ENDPOINTS",
                    "Status": "COMPLETED"
                }
            ],
            "Status": "SWITCHOVER_COMPLETED",
            "CreateTime": "2022-02-25T22:38:49.522000+00:00"
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「ブルー/グリーンデプロイの表示」を参照してください。

例 4: ブルーとグリーンを組み合わせたデプロイを記述するには

次の describe-blue-green-deployment 例では、ブルーとグリーンを組み合わせたデプロイの詳細を取得します。

```
aws rds describe-blue-green-deployments
```

出力:

```
{
    "BlueGreenDeployments": [
        {
            "BlueGreenDeploymentIdentifier": "bgd-wi89nwzgfakelccs",
            "BlueGreenDeploymentName": "my-blue-green-deployment",
            "Source": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-aurora-mysql-
cluster",
            "Target": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-aurora-mysql-
cluster-green-3rnukl",
            "SwitchoverDetails": [
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-
aurora-mysql-cluster",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-
aurora-mysql-cluster-green-3rnukl",
                    "Status": "AVAILABLE"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-1",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-1-green-gpmaxf",
                    "Status": "AVAILABLE"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-2",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-2-green-j2oajq",
```

```
                    "Status": "AVAILABLE"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-3",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-3-green-mkxies",
                    "Status": "AVAILABLE"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-excluded-member-endpoint",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-excluded-member-endpoint-green-4sqjrq",
                    "Status": "AVAILABLE"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-reader-endpoint",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-reader-endpoint-green-gwwzlg",
                    "Status": "AVAILABLE"
                }
            ],
            "Tasks": [
                {
                    "Name": "CREATING_READ_REPLICA_OF_SOURCE",
                    "Status": "COMPLETED"
                },
                {
                    "Name": "DB_ENGINE_VERSION_UPGRADE",
                    "Status": "COMPLETED"
                },
                {
                    "Name": "CREATE_DB_INSTANCES_FOR_CLUSTER",
                    "Status": "COMPLETED"
                },
                {
                    "Name": "CREATE_CUSTOM_ENDPOINTS",
                    "Status": "COMPLETED"
                }
            ],
            "Status": "AVAILABLE",
            "CreateTime": "2022-02-25T21:12:00.288000+00:00"
```

```
        },
        {
            "BlueGreenDeploymentIdentifier": "bgd-v5330365fake1eex",
            "BlueGreenDeploymentName": "bgd-cli-test-instance",
            "Source": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-instance-old1",
            "Target": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-instance",
            "SwitchoverDetails": [
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-old1",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance",
                    "Status": "SWITCHOVER_COMPLETED"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-1-old1",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-1",
                    "Status": "SWITCHOVER_COMPLETED"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-2-old1",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-2",
                    "Status": "SWITCHOVER_COMPLETED"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-3-old1",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-3",
                    "Status": "SWITCHOVER_COMPLETED"
                }
            ],
            "Tasks": [
                {
                    "Name": "CREATING_READ_REPLICA_OF_SOURCE",
                    "Status": "COMPLETED"
                },
                {
                    "Name": "DB_ENGINE_VERSION_UPGRADE",
                    "Status": "COMPLETED"
```

```
                },
                {
                    "Name": "CONFIGURE_BACKUPS",
                    "Status": "COMPLETED"
                },
                {
                    "Name": "CREATING_TOPOLOGY_OF_SOURCE",
                    "Status": "COMPLETED"
                }
            ],
            "Status": "SWITCHOVER_COMPLETED",
            "CreateTime": "2022-02-25T22:33:22.225000+00:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「ブルー/グリーンデプロイの表示」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「ブルー/グリーンデプロイの表示」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeBlueGreenDeployments」を参照してください。

### describe-certificates

次のコード例は、describe-certificates を使用する方法を示しています。

AWS CLI

証明書を記述するには

次の describe-certificates の例では、ユーザーのデフォルトリージョンに関連付けられた証明書の詳細を取得します。

```
aws rds describe-certificates
```

出力:

```
{
    "Certificates": [
        {
```

```
            "CertificateIdentifier": "rds-ca-ecc384-g1",
            "CertificateType": "CA",
            "Thumbprint": "2ee3dcc06e50192559b13929e73484354f23387d",
            "ValidFrom": "2021-05-24T22:06:59+00:00",
            "ValidTill": "2121-05-24T23:06:59+00:00",
            "CertificateArn": "arn:aws:rds:us-west-2::cert:rds-ca-ecc384-g1",
            "CustomerOverride": false
        },
        {
            "CertificateIdentifier": "rds-ca-rsa4096-g1",
            "CertificateType": "CA",
            "Thumbprint": "19da4f2af579a8ae1f6a0fa77aa5befd874b4cab",
            "ValidFrom": "2021-05-24T22:03:20+00:00",
            "ValidTill": "2121-05-24T23:03:20+00:00",
            "CertificateArn": "arn:aws:rds:us-west-2::cert:rds-ca-rsa4096-g1",
            "CustomerOverride": false
        },
        {
            "CertificateIdentifier": "rds-ca-rsa2048-g1",
            "CertificateType": "CA",
            "Thumbprint": "7c40cb42714b6fdb2b296f9bbd0e8bb364436a76",
            "ValidFrom": "2021-05-24T21:59:00+00:00",
            "ValidTill": "2061-05-24T22:59:00+00:00",
            "CertificateArn": "arn:aws:rds:us-west-2::cert:rds-ca-rsa2048-g1",
            "CustomerOverride": true,
            "CustomerOverrideValidTill": "2061-05-24T22:59:00+00:00"
        },
        {
            "CertificateIdentifier": "rds-ca-2019",
            "CertificateType": "CA",
            "Thumbprint": "d40ddb29e3750dffa671c3140bbf5f478d1c8096",
            "ValidFrom": "2019-08-22T17:08:50+00:00",
            "ValidTill": "2024-08-22T17:08:50+00:00",
            "CertificateArn": "arn:aws:rds:us-west-2::cert:rds-ca-2019",
            "CustomerOverride": false
        }
    ],
    "DefaultCertificateForNewLaunches": "rds-ca-rsa2048-g1"
}
```


詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「SSL/TLS を使用して DB インスタンスへの接続を暗号化する」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「SSL/TLS を使用して DB クラスターへの接続を暗号化する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeCertificates」を参照してください。

### describe-db-cluster-backtracks

次のコード例は、describe-db-cluster-backtracks を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB クラスターのバックトラックを記述するには

次の describe-db-cluster-backtracks の例は、指定された DB クラスターの詳細情報を取得します。

```
aws rds describe-db-cluster-backtracks \
    --db-cluster-identifier mydbcluster
```

出力:

```
{
    "DBClusterBacktracks": [
        {
            "DBClusterIdentifier": "mydbcluster",
            "BacktrackIdentifier": "2f5f5294-0dd2-44c9-9f50-EXAMPLE",
            "BacktrackTo": "2021-02-12T04:59:22Z",
            "BacktrackedFrom": "2021-02-12T14:37:31.640Z",
            "BacktrackRequestCreationTime": "2021-02-12T14:36:18.819Z",
            "Status": "COMPLETED"
        },
        {
            "DBClusterIdentifier": "mydbcluster",
            "BacktrackIdentifier": "3c7a6421-af2a-4ea3-ae95-EXAMPLE",
            "BacktrackTo": "2021-02-11T22:53:46Z",
            "BacktrackedFrom": "2021-02-12T00:09:27.006Z",
            "BacktrackRequestCreationTime": "2021-02-12T00:07:53.487Z",
            "Status": "COMPLETED"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Aurora DB クラスターのバックトラック」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDbClusterBacktracks」を参照してください。

### describe-db-cluster-endpoints

次のコード例は、describe-db-cluster-endpoints を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: DB クラスターエンドポイントを記述するには

次の describe-db-cluster-endpoints の例では、DB クラスターエンドポイントの詳細を取得します。最も一般的な種類の Aurora クラスターには 2 つのエンドポイントがあります。1 つのエンドポイントのタイプは WRITER です。このエンドポイントは、すべての SQL ステートメントに使用できます。もう 1 つのエンドポイントのタイプは READER です。このエンドポイントは、SELECT およびその他の読み取り専用 SQL ステートメントでのみ使用できます。

```
aws rds describe-db-cluster-endpoints
```

出力:

```
{
    "DBClusterEndpoints": [
        {
            "DBClusterIdentifier": "my-database-1",
            "Endpoint": "my-database-1.cluster-cnpexample.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
            "Status": "creating",
            "EndpointType": "WRITER"
        },
        {
            "DBClusterIdentifier": "my-database-1",
            "Endpoint": "my-database-1.cluster-ro-cnpexample.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
            "Status": "creating",
            "EndpointType": "READER"
        },
        {
            "DBClusterIdentifier": "mydbcluster",
            "Endpoint": "mydbcluster.cluster-cnpexamle.us-east-1.rds.amazonaws.com",
            "Status": "available",
```

```
            "EndpointType": "WRITER"
        },
        {
            "DBClusterIdentifier": "mydbcluster",
            "Endpoint": "mydbcluster.cluster-ro-cnpexample.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "EndpointType": "READER"
        }
    ]
}
```

例 2: 単一の DB クラスターの DB クラスターエンドポイントを記述するには

次の describe-db-cluster-endpoints の例では、単一の指定された DB クラスターの DB クラスターエンドポイントの詳細を取得します。Aurora Serverless クラスターには、WRITER タイプのエンドポイントが 1 つだけあります。

```
aws rds describe-db-cluster-endpoints \
    --db-cluster-identifier serverless-cluster
```

出力:

```
{
    "DBClusterEndpoints": [
        {
            "Status": "available",
            "Endpoint": "serverless-cluster.cluster-cnpexample.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
            "DBClusterIdentifier": "serverless-cluster",
            "EndpointType": "WRITER"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Amazon Aurora 接続管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDbClusterEndpoints」を参照してください。

### describe-db-cluster-parameter-groups

次のコード例は、describe-db-cluster-parameter-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB クラスターパラメータグループを記述するには

次の describe-db-cluster-parameter-groups の例では、DB クラスターパラメータグループの詳細を取得します。

```
aws rds describe-db-cluster-parameter-groups
```

出力:

```
{
    "DBClusterParameterGroups": [
        {
            "DBClusterParameterGroupName": "default.aurora-mysql5.7",
            "DBParameterGroupFamily": "aurora-mysql5.7",
            "Description": "Default cluster parameter group for aurora-mysql5.7",
            "DBClusterParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster-pg:default.aurora-mysql5.7"
        },
        {
            "DBClusterParameterGroupName": "default.aurora-postgresql9.6",
            "DBParameterGroupFamily": "aurora-postgresql9.6",
            "Description": "Default cluster parameter group for aurora-
postgresql9.6",
            "DBClusterParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster-pg:default.aurora-postgresql9.6"
        },
        {
            "DBClusterParameterGroupName": "default.aurora5.6",
            "DBParameterGroupFamily": "aurora5.6",
            "Description": "Default cluster parameter group for aurora5.6",
            "DBClusterParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster-pg:default.aurora5.6"
        },
        {
            "DBClusterParameterGroupName": "mydbclusterpg",
            "DBParameterGroupFamily": "aurora-mysql5.7",
            "Description": "My DB cluster parameter group",
```

```
            "DBClusterParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster-pg:mydbclusterpg"
        },
        {
            "DBClusterParameterGroupName": "mydbclusterpgcopy",
            "DBParameterGroupFamily": "aurora-mysql5.7",
            "Description": "Copy of mydbclusterpg parameter group",
            "DBClusterParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster-pg:mydbclusterpgcopy"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「DB パラメータグループおよび DB クラスターパラメータグループを使用する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDbClusterParameterGroups」を参照してください。

### describe-db-cluster-parameters

次のコード例は、describe-db-cluster-parameters を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: DB クラスターパラメータグループのパラメータを記述するには

次の describe-db-cluster-parameters の例では、DB パラメータグループのパラメータに関する詳細を取得します。

```
aws rds describe-db-cluster-parameters \
    --db-cluster-parameter-group-name mydbclusterpg
```

出力:

```
{
    "Parameters": [
        {
            "ParameterName": "allow-suspicious-udfs",
            "Description": "Controls whether user-defined functions that have only
 an xxx symbol for the main function can be loaded",
```

```
            "Source": "engine-default",
            "ApplyType": "static",
            "DataType": "boolean",
            "AllowedValues": "0,1",
            "IsModifiable": false,
            "ApplyMethod": "pending-reboot",
            "SupportedEngineModes": [
                "provisioned"
            ]
        },
        {
            "ParameterName": "aurora_lab_mode",
            "ParameterValue": "0",
            "Description": "Enables new features in the Aurora engine.",
            "Source": "engine-default",
            "ApplyType": "static",
            "DataType": "boolean",
            "AllowedValues": "0,1",
            "IsModifiable": true,
            "ApplyMethod": "pending-reboot",
            "SupportedEngineModes": [
                "provisioned"
            ]
        },
        ...some output truncated...
    ]
}
```

例 2: DB クラスターパラメータグループのパラメータ名のみを一覧表示するには

次の describe-db-cluster-parameters の例では、DB クラスターパラメータグループ内のパラメータの名前のみを取得します。

```
aws rds describe-db-cluster-parameters \
    --db-cluster-parameter-group-name default.aurora-mysql5.7 \
    --query 'Parameters[].{ParameterName:ParameterName}'
```

出力:

```
[
    {
        "ParameterName": "allow-suspicious-udfs"
```

```
    },
    {
        "ParameterName": "aurora_binlog_read_buffer_size"
    },
    {
        "ParameterName": "aurora_binlog_replication_max_yield_seconds"
    },
    {
        "ParameterName": "aurora_binlog_use_large_read_buffer"
    },
    {
        "ParameterName": "aurora_lab_mode"
    },

    ...some output truncated...
    }
]
```

例 3: DB クラスターパラメータグループ内の変更可能なパラメータのみを記述するには

次の describe-db-cluster-parameters の例では、DB クラスターパラメータグループで変更できるパラメータの名前のみを取得します。

```
aws rds describe-db-cluster-parameters \
    --db-cluster-parameter-group-name default.aurora-mysql5.7 \
    --query 'Parameters[].{ParameterName:ParameterName,IsModifiable:IsModifiable} |
 [?IsModifiable == `true`]'
```

出力:

```
[
    {
        "ParameterName": "aurora_binlog_read_buffer_size",
        "IsModifiable": true
    },
    {
        "ParameterName": "aurora_binlog_replication_max_yield_seconds",
        "IsModifiable": true
    },
    {
        "ParameterName": "aurora_binlog_use_large_read_buffer",
        "IsModifiable": true
```

```
    },
    {
        "ParameterName": "aurora_lab_mode",
        "IsModifiable": true
    },

    ...some output truncated...
    }
]
```

例 4: DB クラスターパラメータグループ内の変更可能なブールパラメータのみを記述するには

次の describe-db-cluster-parameters の例では、DB クラスターパラメータグループで変更できるパラメータとブール値データ型を持つパラメータの名前のみを取得します。

```
aws rds describe-db-cluster-parameters \
    --db-cluster-parameter-group-name default.aurora-mysql5.7 \
    --query 'Parameters[].
{ParameterName:ParameterName,DataType:DataType,IsModifiable:IsModifiable} | [?
DataType == `boolean`] | [?IsModifiable == `true`]'
```

出力:

```
[
    {
        "DataType": "boolean",
        "ParameterName": "aurora_binlog_use_large_read_buffer",
        "IsModifiable": true
    },
    {
        "DataType": "boolean",
        "ParameterName": "aurora_lab_mode",
        "IsModifiable": true
    },
    {
        "DataType": "boolean",
        "ParameterName": "autocommit",
        "IsModifiable": true
    },
    {
        "DataType": "boolean",
        "ParameterName": "automatic_sp_privileges",
        "IsModifiable": true
```

```
    },
    ...some output truncated...
    }
]
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「DB パラメータグループおよび DB クラスターパラメータグループを使用する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDbClusterParameters」を参照してください。

### describe-db-cluster-snapshot-attributes

次のコード例は、describe-db-cluster-snapshot-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB クラススナップショットの属性名と値を記述するには

次の describe-db-cluster-snapshot-attributes の例では、指定された DB クラススナップショットの属性名と値の詳細を取得します。

```
aws rds describe-db-cluster-snapshot-attributes \
    --db-cluster-snapshot-identifier myclustersnapshot
```

出力:

```
{
    "DBClusterSnapshotAttributesResult": {
        "DBClusterSnapshotIdentifier": "myclustersnapshot",
        "DBClusterSnapshotAttributes": [
            {
                "AttributeName": "restore",
                "AttributeValues": [
                    "123456789012"
                ]
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「DB クラススナップショットの共有」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDbClusterSnapshotAttributes」を参照してください。

### describe-db-cluster-snapshots

次のコード例は、describe-db-cluster-snapshots を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB クラスターの DB クラススナップショットを記述するには

次の describe-db-cluster-snapshots の例では、指定された DB クラスターの DB クラススナップショットの詳細を取得します。

```
aws rds describe-db-cluster-snapshots \
    --db-cluster-identifier mydbcluster
```

出力:

```
{
    "DBClusterSnapshots": [
        {
            "AvailabilityZones": [
                "us-east-1a",
                "us-east-1b",
                "us-east-1e"
            ],
            "DBClusterSnapshotIdentifier": "myclustersnapshotcopy",
            "DBClusterIdentifier": "mydbcluster",
            "SnapshotCreateTime": "2019-06-04T09:16:42.649Z",
            "Engine": "aurora-mysql",
            "AllocatedStorage": 0,
            "Status": "available",
            "Port": 0,
            "VpcId": "vpc-6594f31c",
            "ClusterCreateTime": "2019-04-15T14:18:42.785Z",
            "MasterUsername": "myadmin",
            "EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.04.2",
            "LicenseModel": "aurora-mysql",
```

```
            "SnapshotType": "manual",
            "PercentProgress": 100,
            "StorageEncrypted": true,
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "DBClusterSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-east-1:814387698303:cluster-
snapshot:myclustersnapshotcopy",
            "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false
        },
        {
            "AvailabilityZones": [
                "us-east-1a",
                "us-east-1b",
                "us-east-1e"
            ],
            "DBClusterSnapshotIdentifier": "rds:mydbcluster-2019-06-20-09-16",
            "DBClusterIdentifier": "mydbcluster",
            "SnapshotCreateTime": "2019-06-20T09:16:26.569Z",
            "Engine": "aurora-mysql",
            "AllocatedStorage": 0,
            "Status": "available",
            "Port": 0,
            "VpcId": "vpc-6594f31c",
            "ClusterCreateTime": "2019-04-15T14:18:42.785Z",
            "MasterUsername": "myadmin",
            "EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.04.2",
            "LicenseModel": "aurora-mysql",
            "SnapshotType": "automated",
            "PercentProgress": 100,
            "StorageEncrypted": true,
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:814387698303:key/
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "DBClusterSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
snapshot:rds:mydbcluster-2019-06-20-09-16",
            "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「DB クラスタースナップショットの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDbClusterSnapshots」を参照してください。

### describe-db-clusters

次のコード例は、describe-db-clusters を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: DB クラスターを記述するには

次の describe-db-clusters の例は、指定された DB クラスターの詳細情報を取得します。

```
aws rds describe-db-clusters \
    --db-cluster-identifier mydbcluster
```

出力:

```
{
    "DBClusters": [
        {
            "AllocatedStorage": 1,
            "AvailabilityZones": [
                "us-east-1a",
                "us-east-1b",
                "us-east-1e"
            ],
            "BackupRetentionPeriod": 1,
            "DatabaseName": "mydbcluster",
            "DBClusterIdentifier": "mydbcluster",
            "DBClusterParameterGroup": "default.aurora-mysql5.7",
            "DBSubnetGroup": "default",
            "Status": "available",
            "EarliestRestorableTime": "2019-06-19T09:16:28.210Z",
            "Endpoint": "mydbcluster.cluster-cnpexample.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
            "ReaderEndpoint": "mydbcluster.cluster-ro-cnpexample.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
            "MultiAZ": true,
            "Engine": "aurora-mysql",
            "EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.04.2",
            "LatestRestorableTime": "2019-06-20T22:38:14.908Z",
            "Port": 3306,
            "MasterUsername": "myadmin",
            "PreferredBackupWindow": "09:09-09:39",
            "PreferredMaintenanceWindow": "sat:04:09-sat:04:39",
            "ReadReplicaIdentifiers": [],
```

```
            "DBClusterMembers": [
                {
                    "DBInstanceIdentifier": "dbinstance3",
                    "IsClusterWriter": false,
                    "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                    "PromotionTier": 1
                },
                {
                    "DBInstanceIdentifier": "dbinstance1",
                    "IsClusterWriter": false,
                    "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                    "PromotionTier": 1
                },
                {
                    "DBInstanceIdentifier": "dbinstance2",
                    "IsClusterWriter": false,
                    "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                    "PromotionTier": 1
                },
                {
                    "DBInstanceIdentifier": "mydbcluster",
                    "IsClusterWriter": false,
                    "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                    "PromotionTier": 1
                },
                {
                    "DBInstanceIdentifier": "mydbcluster-us-east-1b",
                    "IsClusterWriter": false,
                    "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                    "PromotionTier": 1
                },
                {
                    "DBInstanceIdentifier": "mydbcluster",
                    "IsClusterWriter": true,
                    "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                    "PromotionTier": 1
                }
            ],
            "VpcSecurityGroups": [
                {
                    "VpcSecurityGroupId": "sg-0b9130572daf3dc16",
                    "Status": "active"
                }
            ],
```

```
            "HostedZoneId": "Z2R2ITUGPM61AM",
            "StorageEncrypted": true,
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:814387698303:key/
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "DbClusterResourceId": "cluster-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster:mydbcluster",
            "AssociatedRoles": [],
            "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
            "ClusterCreateTime": "2019-04-15T14:18:42.785Z",
            "EngineMode": "provisioned",
            "DeletionProtection": false,
            "HttpEndpointEnabled": false
        }
    ]
}
```

例 2: すべての DB クラスターの特定の属性を一覧表示するには

次の describe-db-clusters の例では、現在の AWS リージョン内のすべての DB クラスターの DBClusterIdentifier、Endpoint、および ReaderEndpoint 属性のみを取得します。

```
aws rds describe-db-clusters \
    --query 'DBClusters[].
{DBClusterIdentifier:DBClusterIdentifier,Endpoint:Endpoint,ReaderEndpoint:ReaderEndpoint}'
```

出力:

```
[
    {
        "Endpoint": "cluster-57-2020-05-01-2270.cluster-cnpexample.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
        "ReaderEndpoint": "cluster-57-2020-05-01-2270.cluster-ro-cnpexample.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
        "DBClusterIdentifier": "cluster-57-2020-05-01-2270"
    },
    {
        "Endpoint": "cluster-57-2020-05-01-4615.cluster-cnpexample.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
        "ReaderEndpoint": "cluster-57-2020-05-01-4615.cluster-ro-cnpexample.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
        "DBClusterIdentifier": "cluster-57-2020-05-01-4615"
    },
```

```
    {
        "Endpoint": "pg2-cluster.cluster-cnpexample.us-east-1.rds.amazonaws.com",
        "ReaderEndpoint": "pg2-cluster.cluster-ro-cnpexample.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
        "DBClusterIdentifier": "pg2-cluster"
    },
    ...output omitted...
    }
]
```

例 3: 特定の属性を持つ DB クラスターを一覧表示するには

次の describe-db-clusters の例では、aurora-postgresql DB エンジンを使用する DB クラスターの DBClusterIdentifier および Engine 属性のみを取得します。

```
aws rds describe-db-clusters \
    --query 'DBClusters[].{DBClusterIdentifier:DBClusterIdentifier,Engine:Engine} |
 [?Engine == `aurora-postgresql`]'
```

出力:

```
[
    {
        "Engine": "aurora-postgresql",
        "DBClusterIdentifier": "pg2-cluster"
    }
]
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Amazon Aurora DB クラスター」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDbClusters」を参照してください。

### describe-db-engine-versions

次のコード例は、describe-db-engine-versions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

MySQL DB エンジンの DB エンジンバージョンを記述するには

次の describe-db-engine-versions の例は、指定された DB エンジンの各 DB エンジンバージョンに関する詳細が表示されます。

```
aws rds describe-db-engine-versions \
    --engine mysql
```

出力:

```
{
    "DBEngineVersions": [
        {
            "Engine": "mysql",
            "EngineVersion": "5.5.46",
            "DBParameterGroupFamily": "mysql5.5",
            "DBEngineDescription": "MySQL Community Edition",
            "DBEngineVersionDescription": "MySQL 5.5.46",
            "ValidUpgradeTarget": [
                {
                    "Engine": "mysql",
                    "EngineVersion": "5.5.53",
                    "Description": "MySQL 5.5.53",
                    "AutoUpgrade": false,
                    "IsMajorVersionUpgrade": false
                },
                {
                    "Engine": "mysql",
                    "EngineVersion": "5.5.54",
                    "Description": "MySQL 5.5.54",
                    "AutoUpgrade": false,
                    "IsMajorVersionUpgrade": false
                },
                {
                    "Engine": "mysql",
                    "EngineVersion": "5.5.57",
                    "Description": "MySQL 5.5.57",
                    "AutoUpgrade": false,
                    "IsMajorVersionUpgrade": false
                },
                ...some output truncated...
            ]
        }
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) とは」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeDBEngineVersions」を参照してください。

### describe-db-instance-automated-backups

次のコード例は、describe-db-instance-automated-backups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB インスタンスの自動バックアップを記述するには

次の describe-db-instance-automated-backups の例では、指定された DB インスタンスの自動バックアップの詳細を表示します。詳細には、他の AWS リージョンでのレプリケートされた自動バックアップが含まれます。

```
aws rds describe-db-instance-automated-backups \
    --db-instance-identifier new-orcl-db
```

出力:

```
{
    "DBInstanceAutomatedBackups": [
        {
            "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:new-orcl-db",
            "DbiResourceId": "db-JKIB2GFQ5RV7REPLZA4EXAMPLE",
            "Region": "us-east-1",
            "DBInstanceIdentifier": "new-orcl-db",
            "RestoreWindow": {
                "EarliestTime": "2020-12-07T21:05:20.939Z",
                "LatestTime": "2020-12-07T21:05:20.939Z"
            },
            "AllocatedStorage": 20,
            "Status": "replicating",
            "Port": 1521,
            "InstanceCreateTime": "2020-12-04T15:28:31Z",
            "MasterUsername": "admin",
            "Engine": "oracle-se2",
            "EngineVersion": "12.1.0.2.v21",
```

```
            "LicenseModel": "bring-your-own-license",
            "OptionGroupName": "default:oracle-se2-12-1",
            "Encrypted": false,
            "StorageType": "gp2",
            "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
            "BackupRetentionPeriod": 14,
            "DBInstanceAutomatedBackupsArn": "arn:aws:rds:us-
west-2:123456789012:auto-backup:ab-jkib2gfq5rv7replzadausbrktni2bn4example"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「レプリケーションされたバックアップに関する情報の検索」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDbInstanceAutomatedBackups」を参照してください。

### describe-db-instances

次のコード例は、describe-db-instances を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB インスタンスを記述するには

次の describe-db-instances の例は、指定された DB インスタンスの詳細情報を取得します。

```
aws rds describe-db-instances \
    --db-instance-identifier mydbinstancecf
```

出力:

```
{
    "DBInstances": [
        {
            "DBInstanceIdentifier": "mydbinstancecf",
            "DBInstanceClass": "db.t3.small",
            "Engine": "mysql",
            "DBInstanceStatus": "available",
            "MasterUsername": "masterawsuser",
```

```
            "Endpoint": {
                "Address": "mydbinstancecf.abcexample.us-east-1.rds.amazonaws.com",
                "Port": 3306,
                "HostedZoneId": "Z2R2ITUGPM61AM"
            },
            ...some output truncated...
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeDBInstances」を参照してください。

### describe-db-log-files

次のコード例は、describe-db-log-files を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB インスタンスのログファイルを記述するには

次の describe-db-log-files の例は、指定された DB インスタンスのログファイルの詳細を取得します。

```
aws rds describe-db-log-files -\
    -db-instance-identifier test-instance
```

出力:

```
{
    "DescribeDBLogFiles": [
        {
            "Size": 0,
            "LastWritten": 1533060000000,
            "LogFileName": "error/mysql-error-running.log"
        },
        {
            "Size": 2683,
            "LastWritten": 1532994300000,
            "LogFileName": "error/mysql-error-running.log.0"
        },
        {
```

```
            "Size": 107,
            "LastWritten": 1533057300000,
            "LogFileName": "error/mysql-error-running.log.18"
        },
        {
            "Size": 13105,
            "LastWritten": 1532991000000,
            "LogFileName": "error/mysql-error-running.log.23"
        },
        {
            "Size": 0,
            "LastWritten": 1533061200000,
            "LogFileName": "error/mysql-error.log"
        },
        {
            "Size": 3519,
            "LastWritten": 1532989252000,
            "LogFileName": "mysqlUpgrade"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDbLogFiles」を参照してください。

### describe-db-parameter-groups

次のコード例は、describe-db-parameter-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB パラメータグループを記述するには

次の describe-db-parameter-groups の例では、DB パラメータグループに関する詳細を取得します。

```
aws rds describe-db-parameter-groups
```

出力:

```
{
```

```
    "DBParameterGroups": [
        {
            "DBParameterGroupName": "default.aurora-mysql5.7",
            "DBParameterGroupFamily": "aurora-mysql5.7",
            "Description": "Default parameter group for aurora-mysql5.7",
            "DBParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:pg:default.aurora-mysql5.7"
        },
        {
            "DBParameterGroupName": "default.aurora-postgresql9.6",
            "DBParameterGroupFamily": "aurora-postgresql9.6",
            "Description": "Default parameter group for aurora-postgresql9.6",
            "DBParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:pg:default.aurora-postgresql9.6"
        },
        {
            "DBParameterGroupName": "default.aurora5.6",
            "DBParameterGroupFamily": "aurora5.6",
            "Description": "Default parameter group for aurora5.6",
            "DBParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:pg:default.aurora5.6"
        },
        {
            "DBParameterGroupName": "default.mariadb10.1",
            "DBParameterGroupFamily": "mariadb10.1",
            "Description": "Default parameter group for mariadb10.1",
            "DBParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:pg:default.mariadb10.1"
        },
        ...some output truncated...
    ]
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「DB パラメータグループを使用する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeDBParameterGroups」を参照してください。

### `describe-db-parameters`

次のコード例は、`describe-db-parameters` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB パラメータグループのパラメータを記述するには

次の describe-db-parameters の例では、指定された DB パラメータグループに関する詳細を取得します。

```
aws rds describe-db-parameters \
    --db-parameter-group-name mydbpg
```

出力:

```
{
    "Parameters": [
        {
            "ParameterName": "allow-suspicious-udfs",
            "Description": "Controls whether user-defined functions that have only
 an xxx symbol for the main function can be loaded",
            "Source": "engine-default",
            "ApplyType": "static",
            "DataType": "boolean",
            "AllowedValues": "0,1",
            "IsModifiable": false,
            "ApplyMethod": "pending-reboot"
        },
        {
            "ParameterName": "auto_generate_certs",
            "Description": "Controls whether the server autogenerates SSL key and
 certificate files in the data directory, if they do not already exist.",
            "Source": "engine-default",
            "ApplyType": "static",
            "DataType": "boolean",
            "AllowedValues": "0,1",
            "IsModifiable": false,
            "ApplyMethod": "pending-reboot"
        },
        ...some output truncated...
    ]
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「DB パラメータグループを使用する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeDBParameters」を参照してください。

### describe-db-proxies

次のコード例は、describe-db-proxies を使用する方法を示しています。

AWS CLI

RDS データベースの DB プロキシを記述するには

次の describe-db-proxies の例では、DB プロキシに関する情報を取得します。

```
aws rds describe-db-proxies
```

出力:

```
{
    "DBProxies": [
        {
            "DBProxyName": "proxyExample1",
            "DBProxyArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db-
proxy:prx-0123a01b12345c0ab",
            "Status": "available",
            "EngineFamily": "PostgreSQL",
            "VpcId": "vpc-1234567",
            "VpcSecurityGroupIds": [
                "sg-1234"
            ],
            "VpcSubnetIds": [
                "subnetgroup1",
                "subnetgroup2"
            ],
            "Auth": "[
                {
                    "Description": "proxydescription1"
                    "AuthScheme": "SECRETS",
                    "SecretArn": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789123:secret:secretName-1234f",
                    "IAMAuth": "DISABLED"
                }
            ]",
            "RoleArn": "arn:aws:iam::12345678912??:role/ProxyPostgreSQLRole",
```

```
            "Endpoint": "proxyExample1.proxy-ab0cd1efghij.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
            "RequireTLS": false,
            "IdleClientTimeout": 1800,
            "DebuggingLogging": false,
            "CreatedDate": "2023-04-05T16:09:33.452000+00:00",
            "UpdatedDate": "2023-04-13T01:49:38.568000+00:00"
        },
        {
            "DBProxyName": "proxyExample2",
            "DBProxyArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db-
proxy:prx-1234a12b23456c1ab",
            "Status": "available",
            "EngineFamily": "PostgreSQL",
            "VpcId": "sg-1234567",
            "VpcSecurityGroupIds": [
                "sg-1234"
            ],
            "VpcSubnetIds": [
                "subnetgroup1",
                "subnetgroup2"
            ],
            "Auth": "[
                {
                    "Description": "proxydescription2"
                    "AuthScheme": "SECRETS",
                    "SecretArn": "aarn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789123:secret:secretName-1234f",
                    "IAMAuth": "DISABLED"
                }
            ]",
            "RoleArn": "arn:aws:iam::12345678912:role/ProxyPostgreSQLRole",
            "Endpoint": "proxyExample2.proxy-ab0cd1efghij.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
            "RequireTLS": false,
            "IdleClientTimeout": 1800,
            "DebuggingLogging": false,
            "CreatedDate": "2022-01-05T16:19:33.452000+00:00",
            "UpdatedDate": "2023-04-13T01:49:38.568000+00:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「RDS プロキシの表示」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「RDS プロキシの表示」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDbProxies」を参照してください。

### `describe-db-proxy-endpoints`

次のコード例は、`describe-db-proxy-endpoints` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB プロキシエンドポイントを記述するには

次の `describe-db-proxy-endpoints` の例では、DB プロキシエンドポイントに関する情報を返します。

```
aws rds describe-db-proxy-endpoints
```

出力:

```
{
    "DBProxyEndpoints": [
        {
            "DBProxyEndpointName": "proxyEndpoint1",
            "DBProxyEndpointArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db-proxy-
endpoint:prx-endpoint-0123a01b12345c0ab",
            "DBProxyName": "proxyExample",
            "Status": "available",
            "VpcId": "vpc-1234567",
            "VpcSecurityGroupIds": [
                "sg-1234"
            ],
            "VpcSubnetIds": [
                "subnetgroup1",
                "subnetgroup2"
            ],
            "Endpoint": "proxyEndpoint1.endpoint.proxy-ab0cd1efghij.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
            "CreatedDate": "2023-04-05T16:09:33.452000+00:00",
            "TargetRole": "READ_WRITE",
            "IsDefault": false
```

```
        },
        {
            "DBProxyEndpointName": "proxyEndpoint2",
            "DBProxyEndpointArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db-proxy-
endpoint:prx-endpoint-4567a01b12345c0ab",
            "DBProxyName": "proxyExample2",
            "Status": "available",
            "VpcId": "vpc1234567",
            "VpcSecurityGroupIds": [
                "sg-5678"
            ],
            "VpcSubnetIds": [
                "subnetgroup1",
                "subnetgroup2"
            ],
            "Endpoint": "proxyEndpoint2.endpoint.proxy-cd1ef2klmnop.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
            "CreatedDate": "2023-04-05T16:09:33.452000+00:00",
            "TargetRole": "READ_WRITE",
            "IsDefault": false
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「プロキシエンドポイントの表示」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「プロキシエンドポイントの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDbProxyEndpoints」を参照してください。

### describe-db-proxy-target-groups

次のコード例は、describe-db-proxy-target-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB プロキシエンドポイントを記述するには

次の describe-db-proxy-target-groups の例では、DB プロキシターゲットグループに関する情報を取得します。

```
aws rds describe-db-proxy-target-groups \
```

```
    --db-proxy-name proxyExample
```

出力:

```
{
"TargetGroups":
    {
        "DBProxyName": "proxyExample",
        "TargetGroupName": "default",
        "TargetGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:target-group:prx-
tg-0123a01b12345c0ab",
        "IsDefault": true,
        "Status": "available",
        "ConnectionPoolConfig": {
            "MaxConnectionsPercent": 100,
            "MaxIdleConnectionsPercent": 50,
            "ConnectionBorrowTimeout": 120,
            "SessionPinningFilters": []
        },
        "CreatedDate": "2023-05-02T18:41:19.495000+00:00",
        "UpdatedDate": "2023-05-02T18:41:21.762000+00:00"
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「RDS プロキシの表示」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「RDS プロキシの表示」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDbProxyTargetGroups」を参照してください。

### describe-db-proxy-targets

次のコード例は、describe-db-proxy-targets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB プロキシターゲットを記述するには

次の describe-db-proxy-targets の例では、DB プロキシターゲットに関する情報を返します。

```
aws rds describe-db-proxy-targets \
```

```
    --db-proxy-name proxyExample
```

出力:

```
{
    "Targets": [
        {
            "Endpoint": "database1.ab0cd1efghij.us-east-1.rds.amazonaws.com",
            "TrackedClusterId": "database1",
            "RdsResourceId": "database1-instance-1",
            "Port": 3306,
            "Type": "RDS_INSTANCE",
            "Role": "READ_WRITE",
            "TargetHealth": {
                "State": "UNAVAILABLE",
                "Reason": "PENDING_PROXY_CAPACITY",
                "Description": "DBProxy Target is waiting for proxy to scale to
 desired capacity"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「RDS プロキシの表示」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「RDS プロキシの表示」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDbProxyTargets」を参照してください。

### describe-db-recommendations

次のコード例は、describe-db-recommendations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: すべての DB レコメンデーションを一覧表示するには

次の describe-db-recommendations の例では、AWS アカウント内のすべての DB レコメンデーションを一覧表示します。

```
aws rds describe-db-recommendations
```

出力:


```
{
    "DBRecommendations": [
        {
            "RecommendationId": "12ab3cde-f456-7g8h-9012-i3j45678k9lm",
            "TypeId": "config_recommendation::old_minor_version",
            "Severity": "informational",
            "ResourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:111122223333:db:database-1",
            "Status": "active",
            "CreatedTime": "2024-02-21T23:14:19.292000+00:00",
            "UpdatedTime": "2024-02-21T23:14:19+00:00",
            "Detection": "**[resource-name]** is not running the latest minor DB
 engine version",
            "Recommendation": "Upgrade to latest engine version",
            "Description": "Your database resources aren't running the latest minor
 DB engine version. The latest minor version contains the latest security fixes and
 other improvements.",
            "RecommendedActions": [
                {
                    "ActionId": "12ab34c5de6fg7h89i0jk1lm234n5678",
                    "Operation": "modifyDbInstance",
                    "Parameters": [
                        {
                            "Key": "EngineVersion",
                            "Value": "5.7.44"
                        },
                        {
                            "Key": "DBInstanceIdentifier",
                            "Value": "database-1"
                        }
                    ],
                    "ApplyModes": [
                        "immediately",
                        "next-maintenance-window"
                    ],
                    "Status": "ready",
                    "ContextAttributes": [
                        {
                            "Key": "Recommended value",
                            "Value": "5.7.44"
                        },
                        {
                            "Key": "Current engine version",
```

```
                            "Value": "5.7.42"
                        }
                    ]
                }
            ],
            "Category": "security",
            "Source": "RDS",
            "TypeDetection": "**[resource-count] resources** are not running the
 latest minor DB engine version",
            "TypeRecommendation": "Upgrade to latest engine version",
            "Impact": "Reduced database performance and data security at risk",
            "AdditionalInfo": "We recommend that you maintain your database with the
 latest DB engine minor version as this version includes the latest security and
 functionality fixes. The DB engine minor version upgrades contain only the changes
 which are backward-compatible with earlier minor versions of the same major version
 of the DB engine.",
            "Links": [
                {
                    "Text": "Upgrading an RDS DB instance engine version",
                    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/
USER_UpgradeDBInstance.Upgrading.html"
                },
                {
                    "Text": "Using Amazon RDS Blue/Green Deployments for database
 updates for Amazon Aurora",
                    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/
AuroraUserGuide/blue-green-deployments.html"
                },
                {
                    "Text": "Using Amazon RDS Blue/Green Deployments for database
 updates for Amazon RDS",
                    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/
blue-green-deployments.html"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「Amazon RDS 推奨事項の表示と対応」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Amazon RDS 推奨事項の表示と対応」を参照してください。

例 2: 重要度の高い DB レコメンデーションを一覧表示するには

次の describe-db-recommendations の例では、AWS アカウント内の重要度の高い DB レコメンデーションを一覧表示します。

```
aws rds describe-db-recommendations \
    --filters Name=severity,Values=high
```

出力:

```
{
    "DBRecommendations": [
        {
            "RecommendationId": "12ab3cde-f456-7g8h-9012-i3j45678k9lm",
            "TypeId": "config_recommendation::rds_extended_support",
            "Severity": "high",
            "ResourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:111122223333:db:database-1",
            "Status": "active",
            "CreatedTime": "2024-02-21T23:14:19.392000+00:00",
            "UpdatedTime": "2024-02-21T23:14:19+00:00",
            "Detection": "Your databases will be auto-enrolled to RDS Extended
 Support on February 29",
            "Recommendation": "Upgrade your major version before February 29, 2024
 to avoid additional charges",
            "Description": "Your PostgreSQL 11 and MySQL 5.7 databases will be
 automatically enrolled into RDS Extended Support on February 29, 2024. To avoid
 the increase in charges due to RDS Extended Support, we recommend upgrading your
 databases to a newer major engine version before February 29, 2024.\nTo learn more
 about the RDS Extended Support pricing, refer to the pricing page.",
            "RecommendedActions": [
                {
                    "ActionId": "12ab34c5de6fg7h89i0jk1lm234n5678",
                    "Parameters": [],
                    "ApplyModes": [
                        "manual"
                    ],
                    "Status": "ready",
                    "ContextAttributes": []
                }
            ],
            "Category": "cost optimization",
            "Source": "RDS",
```

```
            "TypeDetection": "Your database will be auto-enrolled to RDS Extended
 Support on February 29",
            "TypeRecommendation": "Upgrade your major version before February 29,
 2024 to avoid additional charges",
            "Impact": "Increase in charges due to RDS Extended Support",
            "AdditionalInfo": "With Amazon RDS Extended Support, you can continue
 running your database on a major engine version past the RDS end of standard
 support date for an additional cost. This paid feature gives you more time to
 upgrade to a supported major engine version.\nDuring Extended Support, Amazon RDS
 will supply critical CVE patches and bug fixes.",
            "Links": [
                {
                    "Text": "Amazon RDS Extended Support pricing for RDS for MySQL",
                    "Url": "https://aws.amazon.com/rds/mysql/pricing/"
                },
                {
                    "Text": "Amazon RDS Extended Support for RDS for MySQL and
 PostgreSQL databases",
                    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/
extended-support.html"
                },
                {
                    "Text": "Amazon RDS Extended Support pricing for Amazon Aurora
 PostgreSQL",
                    "Url": "https://aws.amazon.com/rds/aurora/pricing/"
                },
                {
                    "Text": "Amazon RDS Extended Support for Aurora PostgreSQL
 databases",
                    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/
AuroraUserGuide/extended-support.html"
                },
                {
                    "Text": "Amazon RDS Extended Support pricing for RDS for
 PostgreSQL",
                    "Url": "https://aws.amazon.com/rds/postgresql/pricing/"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「Amazon RDS 推奨事項の表示と対応」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Amazon RDS 推奨事項の表示と対応」を参照してください。

例 3: 指定された DB インスタンスの DB レコメンデーションを一覧表示するには

次の describe-db-recommendations の例では、指定された DB インスタンスのすべての DB レコメンデーションを一覧表示します。

```
aws rds describe-db-recommendations \
    --filters Name=dbi-resource-id,Values=database-1
```

出力:

```
{
    "DBRecommendations": [
        {
            "RecommendationId": "12ab3cde-f456-7g8h-9012-i3j45678k9lm",
            "TypeId": "config_recommendation::old_minor_version",
            "Severity": "informational",
            "ResourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:111122223333:db:database-1",
            "Status": "active",
            "CreatedTime": "2024-02-21T23:14:19.292000+00:00",
            "UpdatedTime": "2024-02-21T23:14:19+00:00",
            "Detection": "**[resource-name]** is not running the latest minor DB
 engine version",
            "Recommendation": "Upgrade to latest engine version",
            "Description": "Your database resources aren't running the latest minor
 DB engine version. The latest minor version contains the latest security fixes and
 other improvements.",
            "RecommendedActions": [
                {
                    "ActionId": "12ab34c5de6fg7h89i0jk1lm234n5678",
                    "Operation": "modifyDbInstance",
                    "Parameters": [
                        {
                            "Key": "EngineVersion",
                            "Value": "5.7.44"
                        },
                        {
                            "Key": "DBInstanceIdentifier",
                            "Value": "database-1"
                        }
```

```
                    ],
                    "ApplyModes": [
                        "immediately",
                        "next-maintenance-window"
                    ],
                    "Status": "ready",
                    "ContextAttributes": [
                        {
                            "Key": "Recommended value",
                            "Value": "5.7.44"
                        },
                        {
                            "Key": "Current engine version",
                            "Value": "5.7.42"
                        }
                    ]
                }
            ],
            "Category": "security",
            "Source": "RDS",
            "TypeDetection": "**[resource-count] resources** are not running the
 latest minor DB engine version",
            "TypeRecommendation": "Upgrade to latest engine version",
            "Impact": "Reduced database performance and data security at risk",
            "AdditionalInfo": "We recommend that you maintain your database with the
 latest DB engine minor version as this version includes the latest security and
 functionality fixes. The DB engine minor version upgrades contain only the changes
 which are backward-compatible with earlier minor versions of the same major version
 of the DB engine.",
            "Links": [
                {
                    "Text": "Upgrading an RDS DB instance engine version",
                    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/
USER_UpgradeDBInstance.Upgrading.html"
                },
                {
                    "Text": "Using Amazon RDS Blue/Green Deployments for database
 updates for Amazon Aurora",
                    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/
AuroraUserGuide/blue-green-deployments.html"
                },
                {
                    "Text": "Using Amazon RDS Blue/Green Deployments for database
 updates for Amazon RDS",
```

```
                    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/
blue-green-deployments.html"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「Amazon RDS 推奨事項の表示と対応」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Amazon RDS 推奨事項の表示と対応」を参照してください。

例 4: アクティブな DB レコメンデーションをすべて一覧表示するには

次の describe-db-recommendations の例では、AWS アカウント内のアクティブな DB レコメンデーションを一覧表示します。

```
aws rds describe-db-recommendations \
    --filters Name=status,Values=active
```

出力:

```
{
    "DBRecommendations": [
        {
            "RecommendationId": "12ab3cde-f456-7g8h-9012-i3j45678k9lm",
            "TypeId": "config_recommendation::old_minor_version",
            "Severity": "informational",
            "ResourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:111122223333:db:database-1",
            "Status": "active",
            "CreatedTime": "2024-02-21T23:14:19.292000+00:00",
            "UpdatedTime": "2024-02-21T23:14:19+00:00",
            "Detection": "**[resource-name]** is not running the latest minor DB
 engine version",
            "Recommendation": "Upgrade to latest engine version",
            "Description": "Your database resources aren't running the latest minor
 DB engine version. The latest minor version contains the latest security fixes and
 other improvements.",
            "RecommendedActions": [
                {
                    "ActionId": "12ab34c5de6fg7h89i0jk1lm234n5678",
                    "Operation": "modifyDbInstance",
                    "Parameters": [
```

```
                        {
                            "Key": "EngineVersion",
                            "Value": "5.7.44"
                        },
                        {
                            "Key": "DBInstanceIdentifier",
                            "Value": "database-1"
                        }
                    ],
                    "ApplyModes": [
                        "immediately",
                        "next-maintenance-window"
                    ],
                    "Status": "ready",
                    "ContextAttributes": [
                        {
                            "Key": "Recommended value",
                            "Value": "5.7.44"
                        },
                        {
                            "Key": "Current engine version",
                            "Value": "5.7.42"
                        }
                    ]
                }
            ],
            "Category": "security",
            "Source": "RDS",
            "TypeDetection": "**[resource-count] resources** are not running the
 latest minor DB engine version",
            "TypeRecommendation": "Upgrade to latest engine version",
            "Impact": "Reduced database performance and data security at risk",
            "AdditionalInfo": "We recommend that you maintain your database with the
 latest DB engine minor version as this version includes the latest security and
 functionality fixes. The DB engine minor version upgrades contain only the changes
 which are backward-compatible with earlier minor versions of the same major version
 of the DB engine.",
            "Links": [
                {
                    "Text": "Upgrading an RDS DB instance engine version",
                    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/
USER_UpgradeDBInstance.Upgrading.html"
                },
                {
```

```
                    "Text": "Using Amazon RDS Blue/Green Deployments for database
 updates for Amazon Aurora",
                    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/
AuroraUserGuide/blue-green-deployments.html"
                },
                {
                    "Text": "Using Amazon RDS Blue/Green Deployments for database
 updates for Amazon RDS",
                    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/
blue-green-deployments.html"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「Amazon RDS 推奨事項の表示と対応」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Amazon RDS 推奨事項の表示と対応」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDbRecommendations」を参照してください。

### describe-db-security-groups

次のコード例は、describe-db-security-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB セキュリティグループを一覧表示するには

次の describe-db-security-groups の例では、DB セキュリティグループを一覧表示します。

```
aws rds describe-db-security-groups
```

出力:

```
{
    "DBSecurityGroups": [
        {
            "OwnerId": "123456789012",
```

```
            "DBSecurityGroupName": "default",
            "DBSecurityGroupDescription": "default",
            "EC2SecurityGroups": [],
            "IPRanges": [],
            "DBSecurityGroupArn": "arn:aws:rds:us-
west-1:111122223333:secgrp:default"
        },
        {
            "OwnerId": "123456789012",
            "DBSecurityGroupName": "mysecgroup",
            "DBSecurityGroupDescription": "My Test Security Group",
            "VpcId": "vpc-1234567f",
            "EC2SecurityGroups": [],
            "IPRanges": [],
            "DBSecurityGroupArn": "arn:aws:rds:us-
west-1:111122223333:secgrp:mysecgroup"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「利用可能な DB セキュリティグループを一覧表示する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDbSecurityGroups」を参照してください。

### describe-db-shard-groups

次のコード例は、describe-db-shard-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: DB シャードグループを記述するには

次の describe-db-shard-groups の例では、DB シャードグループに関する詳細を取得します。

```
aws rds describe-db-shard-groups
```

出力:

```
{
    "DBShardGroups": [
```

```
        {
            "DBShardGroupResourceId": "shardgroup-7bb446329da94788b3f957746example",
            "DBShardGroupIdentifier": "limitless-test-shard-grp",
            "DBClusterIdentifier": "limitless-test-cluster",
            "MaxACU": 768.0,
            "ComputeRedundancy": 0,
            "Status": "available",
            "PubliclyAccessible": true,
            "Endpoint": "limitless-test-cluster.limitless-cekycexample.us-
east-2.rds.amazonaws.com"
        },
        {
            "DBShardGroupResourceId": "shardgroup-a6e3a0226aa243e2ac6c7a1234567890",
            "DBShardGroupIdentifier": "my-db-shard-group",
            "DBClusterIdentifier": "my-sv2-cluster",
            "MaxACU": 768.0,
            "ComputeRedundancy": 0,
            "Status": "available",
            "PubliclyAccessible": false,
            "Endpoint": "my-sv2-cluster.limitless-cekycexample.us-
east-2.rds.amazonaws.com"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Amazon Aurora DB クラスター」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDbShardGroups」を参照してください。

### describe-db-snapshot-attributes

次のコード例は、describe-db-snapshot-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB スナップショットの属性名と値を記述するには

次の describe-db-snapshot-attributes の例では、DB スナップショットの属性名と値について説明します。

```
aws rds describe-db-snapshot-attributes \
```

```
    --db-snapshot-identifier mydbsnapshot
```

出力:

```
{
    "DBSnapshotAttributesResult": {
        "DBSnapshotIdentifier": "mydbsnapshot",
        "DBSnapshotAttributes": [
            {
                "AttributeName": "restore",
                "AttributeValues": [
                    "123456789012",
                    "210987654321"
                ]
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「DB スナップショットの共有」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDbSnapshotAttributes」を参照してください。

### describe-db-snapshots

次のコード例は、describe-db-snapshots を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: DB インスタンスの DB スナップショットを記述するには

次の describe-db-snapshots の例は、DB インスタンスの DB スナップショットの詳細を取得します。

```
aws rds describe-db-snapshots \
    --db-snapshot-identifier mydbsnapshot
```

出力:

```
{
```

```
    "DBSnapshots": [
        {
            "DBSnapshotIdentifier": "mydbsnapshot",
            "DBInstanceIdentifier": "mysqldb",
            "SnapshotCreateTime": "2018-02-08T22:28:08.598Z",
            "Engine": "mysql",
            "AllocatedStorage": 20,
            "Status": "available",
            "Port": 3306,
            "AvailabilityZone": "us-east-1f",
            "VpcId": "vpc-6594f31c",
            "InstanceCreateTime": "2018-02-08T22:24:55.973Z",
            "MasterUsername": "mysqladmin",
            "EngineVersion": "5.6.37",
            "LicenseModel": "general-public-license",
            "SnapshotType": "manual",
            "OptionGroupName": "default:mysql-5-6",
            "PercentProgress": 100,
            "StorageType": "gp2",
            "Encrypted": false,
            "DBSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:snapshot:mydbsnapshot",
            "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
            "ProcessorFeatures": [],
            "DbiResourceId": "db-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「DB スナップショットの作成」を参照してください。

例 2: 手動で作成されたスナップショットの数を調べるには

次の describe-db-snapshots の例は、--query オプションで length 演算子を使用して、特定の AWS リージョンに手動で作成されたスナップショットの数を返します。

```
aws rds describe-db-snapshots \
    --snapshot-type manual \
    --query "length(*[].{DBSnapshots:SnapshotType})" \
    --region eu-central-1
```

出力:

```
35
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「DB スナップショットの作成」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeDBSnapshots」を参照してください。

### describe-db-subnet-groups

次のコード例は、describe-db-subnet-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB サブネットグループを記述するには

次の describe-db-subnet-groups の例では、指定された DB サブネットグループに関する詳細を取得します。

```
aws rds describe-db-subnet-groups
```

出力:

```
{
    "DBSubnetGroups": [
        {
            "DBSubnetGroupName": "mydbsubnetgroup",
            "DBSubnetGroupDescription": "My DB Subnet Group",
            "VpcId": "vpc-971c12ee",
            "SubnetGroupStatus": "Complete",
            "Subnets": [
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-d8c8e7f4",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1a"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-718fdc7d",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
```

```
                    "Name": "us-east-1f"
                },
                "SubnetStatus": "Active"
            },
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-cbc8e7e7",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-east-1a"
                },
                "SubnetStatus": "Active"
            },
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-0ccde220",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-east-1a"
                },
                "SubnetStatus": "Active"
            }
        ],
        "DBSubnetGroupArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:subgrp:mydbsubnetgroup"
    }
  ]
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「Amazon Virtual Private Cloud VPC および Amazon RDS」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDbSubnetGroups」を参照してください。

### describe-engine-default-cluster-parameters

次のコード例は、describe-engine-default-cluster-parameters を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Aurora データベースエンジンのデフォルトのエンジンおよびシステムパラメータ情報を記述するには

次の describe-engine-default-cluster-parameters の例では、MySQL 5.7 互換の Aurora DB クラスターのデフォルトのエンジンおよびシステムパラメータ情報の詳細を取得します。

```
aws rds describe-engine-default-cluster-parameters \
    --db-parameter-group-family aurora-mysql5.7
```

出力:

```
{
    "EngineDefaults": {
        "Parameters": [
            {
                "ParameterName": "aurora_load_from_s3_role",
                "Description": "IAM role ARN used to load data from AWS S3",
                "Source": "engine-default",
                "ApplyType": "dynamic",
                "DataType": "string",
                "IsModifiable": true,
                "SupportedEngineModes": [
                    "provisioned"
                ]
            },
            ...some output truncated...
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「DB パラメータグループおよび DB クラスターパラメータグループを使用する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEngineDefaultClusterParameters」を参照してください。

### describe-engine-default-parameters

次のコード例は、describe-engine-default-parameters を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データベースエンジンのデフォルトのエンジンおよびシステムパラメータ情報を記述するには

次の describe-engine-default-parameters の例では、MySQL 5.7 DB インスタンスのデフォルトのエンジンおよびシステムパラメータ情報の詳細を取得します。

```
aws rds describe-engine-default-parameters \
    --db-parameter-group-family mysql5.7
```

出力:

```
{
    "EngineDefaults": {
        "Parameters": [
            {
                "ParameterName": "allow-suspicious-udfs",
                "Description": "Controls whether user-defined functions that have
 only an xxx symbol for the main function can be loaded",
                "Source": "engine-default",
                "ApplyType": "static",
                "DataType": "boolean",
                "AllowedValues": "0,1",
                "IsModifiable": false
            },
            ...some output truncated...
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「DB パラメータグループを使用する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeEngineDefaultParameters」を参照してください。

### describe-event-categories

次のコード例は、describe-event-categories を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イベントカテゴリについて表示するには

次の describe-event-categories の例では、使用可能なすべてのイベントソースのイベントカテゴリの詳細を取得します。

```
aws rds describe-event-categories
```

出力:

```
{
    "EventCategoriesMapList": [
        {
            "SourceType": "db-instance",
            "EventCategories": [
                "deletion",
                "read replica",
                "failover",
                "restoration",
                "maintenance",
                "low storage",
                "configuration change",
                "backup",
                "creation",
                "availability",
                "recovery",
                "failure",
                "backtrack",
                "notification"
            ]
        },
        {
            "SourceType": "db-security-group",
            "EventCategories": [
                "configuration change",
                "failure"
            ]
        },
        {
            "SourceType": "db-parameter-group",
            "EventCategories": [
                "configuration change"
            ]
        },
        {
            "SourceType": "db-snapshot",
            "EventCategories": [
                "deletion",
                "creation",
```

```
                "restoration",
                "notification"
            ]
        },
        {
            "SourceType": "db-cluster",
            "EventCategories": [
                "failover",
                "failure",
                "notification"
            ]
        },
        {
            "SourceType": "db-cluster-snapshot",
            "EventCategories": [
                "backup"
            ]
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEventCategories」を参照してください。

### describe-event-subscriptions

次のコード例は、describe-event-subscriptions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イベントサブスクリプションについて表示するには

この例では、現在の AWS アカウントのすべての Amazon RDS イベントサブスクリプションについて説明します。

```
aws rds describe-event-subscriptions
```

出力:

```
{
    "EventSubscriptionsList": [
        {
```

```
            "EventCategoriesList": [
                "backup",
                "recovery"
            ],
            "Enabled": true,
            "EventSubscriptionArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:es:my-
instance-events",
            "Status": "creating",
            "SourceType": "db-instance",
            "CustomerAwsId": "123456789012",
            "SubscriptionCreationTime": "2018-07-31 23:22:01.893",
            "CustSubscriptionId": "my-instance-events",
            "SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:interesting-events"
        },
        ...some output truncated...
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEventSubscriptions」を参照してください。

### describe-events

次のコード例は、describe-events を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イベントを記述するには

次の describe-events の例では、指定した DB インスタンスで発生したイベントの詳細を取得します。

```
aws rds describe-events \
    --source-identifier test-instance \
    --source-type db-instance
```

出力:

```
{
    "Events": [
        {
```

```
            "SourceType": "db-instance",
            "SourceIdentifier": "test-instance",
            "EventCategories": [
                "backup"
            ],
            "Message": "Backing up DB instance",
            "Date": "2018-07-31T23:09:23.983Z",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:test-instance"
        },
        {
            "SourceType": "db-instance",
            "SourceIdentifier": "test-instance",
            "EventCategories": [
                "backup"
            ],
            "Message": "Finished DB Instance backup",
            "Date": "2018-07-31T23:15:13.049Z",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:test-instance"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEvents」を参照してください。

### `describe-export-tasks`

次のコード例は、`describe-export-tasks` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットエクスポートタスクを記述するには

次の `describe-export-tasks` の例では、Amazon S3 へのスナップショットのエクスポートに関する情報を返します。

```
aws rds describe-export-tasks
```

出力:

```
{
```

```
    "ExportTasks": [
        {
            "ExportTaskIdentifier": "test-snapshot-export",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:snapshot:test-
snapshot",
            "SnapshotTime": "2020-03-02T18:26:28.163Z",
            "TaskStartTime": "2020-03-02T18:57:56.896Z",
            "TaskEndTime": "2020-03-02T19:10:31.985Z",
            "S3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
            "S3Prefix": "",
            "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/ExportRole",
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/
abcd0000-7fca-4128-82f2-aabbccddeeff",
            "Status": "COMPLETE",
            "PercentProgress": 100,
            "TotalExtractedDataInGB": 0
        },
        {
            "ExportTaskIdentifier": "my-s3-export",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:snapshot:db5-snapshot-
test",
            "SnapshotTime": "2020-03-27T20:48:42.023Z",
            "S3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
            "S3Prefix": "",
            "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/ExportRole",
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/
abcd0000-7fca-4128-82f2-aabbccddeeff",
            "Status": "STARTING",
            "PercentProgress": 0,
            "TotalExtractedDataInGB": 0
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「スナップショットのエクスポートのモニタリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeExportTasks」を参照してください。

### `describe-global-clusters`

次のコード例は、`describe-global-clusters` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グローバル DB クラスターを記述するには

次の `describe-global-clusters` の例では、現在の AWS リージョンの Aurora グローバル DB クラスターを一覧表示します。

```
aws rds describe-global-clusters
```

出力:

```
{
    "GlobalClusters": [
        {
            "GlobalClusterIdentifier": "myglobalcluster",
            "GlobalClusterResourceId": "cluster-f5982077e3b5aabb",
            "GlobalClusterArn": "arn:aws:rds::123456789012:global-
cluster:myglobalcluster",
            "Status": "available",
            "Engine": "aurora-mysql",
            "EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.07.2",
            "StorageEncrypted": false,
            "DeletionProtection": false,
            "GlobalClusterMembers": []
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Aurora グローバルデータベースの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeGlobalClusters」を参照してください。

### `describe-option-group-options`

次のコード例は、`describe-option-group-options` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能なすべてのオプションを記述するには

次の describe-option-group-options の例では、Oracle Database 19c インスタンスの 2 つのオプションを一覧表示します。

```
aws rds describe-option-group-options \
    --engine-name oracle-ee \
    --major-engine-version 19 \
    --max-items 2
```

出力:

```
{
    "OptionGroupOptions": [
        {
            "Name": "APEX",
            "Description": "Oracle Application Express Runtime Environment",
            "EngineName": "oracle-ee",
            "MajorEngineVersion": "19",
            "MinimumRequiredMinorEngineVersion": "0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1",
            "PortRequired": false,
            "OptionsDependedOn": [],
            "OptionsConflictsWith": [],
            "Persistent": false,
            "Permanent": false,
            "RequiresAutoMinorEngineVersionUpgrade": false,
            "VpcOnly": false,
            "SupportsOptionVersionDowngrade": false,
            "OptionGroupOptionSettings": [],
            "OptionGroupOptionVersions": [
                {
                    "Version": "19.1.v1",
                    "IsDefault": true
                },
                {
                    "Version": "19.2.v1",
                    "IsDefault": false
                }
            ]
        },
        {
            "Name": "APEX-DEV",
            "Description": "Oracle Application Express Development Environment",
            "EngineName": "oracle-ee",
            "MajorEngineVersion": "19",
```

```
            "MinimumRequiredMinorEngineVersion": "0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1",
            "PortRequired": false,
            "OptionsDependedOn": [
                "APEX"
            ],
            "OptionsConflictsWith": [],
            "Persistent": false,
            "Permanent": false,
            "RequiresAutoMinorEngineVersionUpgrade": false,
            "VpcOnly": false,
            "OptionGroupOptionSettings": []
        }
    ],
    "NextToken": "eyJNYXJrZXIiOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAyfQ=="
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「オプショングループのオプションとそれらの設定を一覧表示する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeOptionGroupOptions」を参照してください。

### describe-option-groups

次のコード例は、describe-option-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能なオプショングループの説明を表示するには

次の describe-option-groups の例では、Oracle Database 19c インスタンスのオプショングループを一覧表示します。

```
aws rds describe-option-groups \
    --engine-name oracle-ee \
    --major-engine-version 19
```

出力:

```
{
    "OptionGroupsList": [
        {
            "OptionGroupName": "default:oracle-ee-19",
```

```
            "OptionGroupDescription": "Default option group for oracle-ee 19",
            "EngineName": "oracle-ee",
            "MajorEngineVersion": "19",
            "Options": [],
            "AllowsVpcAndNonVpcInstanceMemberships": true,
            "OptionGroupArn": "arn:aws:rds:us-west-1:111122223333:og:default:oracle-
ee-19"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「オプショングループのオプションとそれらの設定を一覧表示する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeOptionGroups」を参照してください。

### describe-orderable-db-instance-options

次のコード例は、describe-orderable-db-instance-options を使用する方法を示しています。

AWS CLI

順序設定可能な DB インスタンスオプションを記述するには

次の describe-orderable-db-instance-options の例は、MySQL DB エンジンを実行する DB インスタンスの順序設定可能なオプションの詳細を取得します。

```
aws rds describe-orderable-db-instance-options \
    --engine mysql
```

出力:

```
{
    "OrderableDBInstanceOptions": [
        {
            "MinStorageSize": 5,
            "ReadReplicaCapable": true,
            "MaxStorageSize": 6144,
            "AvailabilityZones": [
                {
```

```
                    "Name": "us-east-1a"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1b"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1c"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1d"
                }
            ],
            "SupportsIops": false,
            "AvailableProcessorFeatures": [],
            "MultiAZCapable": true,
            "DBInstanceClass": "db.m1.large",
            "Vpc": true,
            "StorageType": "gp2",
            "LicenseModel": "general-public-license",
            "EngineVersion": "5.5.46",
            "SupportsStorageEncryption": false,
            "SupportsEnhancedMonitoring": true,
            "Engine": "mysql",
            "SupportsIAMDatabaseAuthentication": false,
            "SupportsPerformanceInsights": false
        }
    ]
    ...some output truncated...
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeOrderableDBInstanceOptions」を参照してください。

### describe-pending-maintenance-actions

次のコード例は、describe-pending-maintenance-actions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

少なくとも 1 つの保留中のメンテナンスアクションを持つリソースを一覧表示するには

次の describe-pending-maintenance-actions の例では、DB インスタンスの保留中のメンテナンスアクションを一覧表示します。

```
aws rds describe-pending-maintenance-actions
```

出力:

```
{
    "PendingMaintenanceActions": [
        {
            "ResourceIdentifier": "arn:aws:rds:us-
west-2:123456789012:cluster:global-db1-cl1",
            "PendingMaintenanceActionDetails": [
                {
                    "Action": "system-update",
                    "Description": "Upgrade to Aurora PostgreSQL 2.4.2"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「DB インスタンスのメンテナンス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribePendingMaintenanceActions」を参照してください。

### describe-reserved-db-instances-offerings

次のコード例は、describe-reserved-db-instances-offerings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リザーブド DB インスタンスの提供を記述するには

次の describe-reserved-db-instances-offerings の例では、oracle のリザーブド DB インスタンスオプションの詳細を取得します。

```
aws rds describe-reserved-db-instances-offerings \
    --product-description oracle
```

出力:

```
{
    "ReservedDBInstancesOfferings": [
        {
            "CurrencyCode": "USD",
            "UsagePrice": 0.0,
            "ProductDescription": "oracle-se2(li)",
            "ReservedDBInstancesOfferingId": "005bdee3-9ef4-4182-aa0c-58ef7cb6c2f8",
            "MultiAZ": true,
            "DBInstanceClass": "db.m4.xlarge",
            "OfferingType": "Partial Upfront",
            "RecurringCharges": [
                {
                    "RecurringChargeAmount": 0.594,
                    "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
                }
            ],
            "FixedPrice": 4089.0,
            "Duration": 31536000
        },
    ...some output truncated...
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeReservedDbInstancesOfferings」を参照してください。

### describe-reserved-db-instances

次のコード例は、describe-reserved-db-instances を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リザーブド DB インスタンスを記述するには

次の describe-reserved-db-instances の例では、現在の AWS アカウントで予約された DB インスタンスの詳細を取得します。

```
aws rds describe-reserved-db-instances
```

出力:

```
{
```

```
    "ReservedDBInstances": [
        {
            "ReservedDBInstanceId": "myreservedinstance",
            "ReservedDBInstancesOfferingId": "12ab34cd-59af-4b2c-a660-1abcdef23456",
            "DBInstanceClass": "db.t3.micro",
            "StartTime": "2020-06-01T13:44:21.436Z",
            "Duration": 31536000,
            "FixedPrice": 0.0,
            "UsagePrice": 0.0,
            "CurrencyCode": "USD",
            "DBInstanceCount": 1,
            "ProductDescription": "sqlserver-ex(li)",
            "OfferingType": "No Upfront",
            "MultiAZ": false,
            "State": "payment-pending",
            "RecurringCharges": [
                {
                    "RecurringChargeAmount": 0.014,
                    "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
                }
            ],
            "ReservedDBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-
west-2:123456789012:ri:myreservedinstance",
            "LeaseId": "a1b2c3d4-6b69-4a59-be89-5e11aa446666"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「Amazon RDS のリザーブド DB インスタンス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeReservedDbInstances」を参照してください。

### describe-source-regions

次のコード例は、describe-source-regions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ソースリージョンを記述するには

次の describe-source-regions の例では、すべてのソース AWS リージョンの詳細を取得します。また、自動バックアップは、米国西部 (オレゴン) から送信先 AWS リージョンである米国東部 (バージニア北部) にのみレプリケートできることを示しています。

```
aws rds describe-source-regions \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "SourceRegions": [
        {
            "RegionName": "af-south-1",
            "Endpoint": "https://rds.af-south-1.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": false
        },
        {
            "RegionName": "ap-east-1",
            "Endpoint": "https://rds.ap-east-1.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": false
        },
        {
            "RegionName": "ap-northeast-1",
            "Endpoint": "https://rds.ap-northeast-1.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": true
        },
        {
            "RegionName": "ap-northeast-2",
            "Endpoint": "https://rds.ap-northeast-2.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": true
        },
        {
            "RegionName": "ap-northeast-3",
            "Endpoint": "https://rds.ap-northeast-3.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": false
        },
        {
            "RegionName": "ap-south-1",
```

```
            "Endpoint": "https://rds.ap-south-1.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": true
        },
        {
            "RegionName": "ap-southeast-1",
            "Endpoint": "https://rds.ap-southeast-1.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": true
        },
        {
            "RegionName": "ap-southeast-2",
            "Endpoint": "https://rds.ap-southeast-2.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": true
        },
        {
            "RegionName": "ap-southeast-3",
            "Endpoint": "https://rds.ap-southeast-3.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": false
        },
        {
            "RegionName": "ca-central-1",
            "Endpoint": "https://rds.ca-central-1.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": true
        },
        {
            "RegionName": "eu-north-1",
            "Endpoint": "https://rds.eu-north-1.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": true
        },
        {
            "RegionName": "eu-south-1",
            "Endpoint": "https://rds.eu-south-1.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": false
        },
        {
            "RegionName": "eu-west-1",
            "Endpoint": "https://rds.eu-west-1.amazonaws.com",
            "Status": "available",
```

```
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": true
        },
        {
            "RegionName": "eu-west-2",
            "Endpoint": "https://rds.eu-west-2.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": true
        },
        {
            "RegionName": "eu-west-3",
            "Endpoint": "https://rds.eu-west-3.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": true
        },
        {
            "RegionName": "me-central-1",
             "Endpoint": "https://rds.me-central-1.amazonaws.com",
             "Status": "available",
             "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": false
        },
        {
            "RegionName": "me-south-1",
            "Endpoint": "https://rds.me-south-1.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": false
        },
        {
            "RegionName": "sa-east-1",
            "Endpoint": "https://rds.sa-east-1.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": true
        },
        {
            "RegionName": "us-east-2",
            "Endpoint": "https://rds.us-east-2.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": true
        },
        {
            "RegionName": "us-west-1",
            "Endpoint": "https://rds.us-west-1.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": true
        },
```

```
        {
            "RegionName": "us-west-2",
           "Endpoint": "https://rds.us-west-2.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": true
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「レプリケーションされたバックアップに関する情報の検索」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeSourceRegions」を参照してください。

### `describe-valid-db-instance-modifications`

次のコード例は、`describe-valid-db-instance-modifications` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB インスタンスの有効な変更を記述するには

次の `describe-valid-db-instance-modifications` の例は、指定された DB インスタンスの有効な変更に関する詳細を取得します。

```
aws rds describe-valid-db-instance-modifications \
    --db-instance-identifier test-instance
```

出力:

```
{
    "ValidDBInstanceModificationsMessage": {
        "ValidProcessorFeatures": [],
        "Storage": [
            {
                "StorageSize": [
                    {
                        "Step": 1,
                        "To": 20,
                        "From": 20
```

```
                    },
                    {
                        "Step": 1,
                        "To": 6144,
                        "From": 22
                    }
                ],
                "ProvisionedIops": [
                    {
                        "Step": 1,
                        "To": 0,
                        "From": 0
                    }
                ],
                "IopsToStorageRatio": [
                    {
                        "To": 0.0,
                        "From": 0.0
                    }
                ],
                "StorageType": "gp2"
            },
            {
                "StorageSize": [
                    {
                        "Step": 1,
                        "To": 6144,
                        "From": 100
                    }
                ],
                "ProvisionedIops": [
                    {
                        "Step": 1,
                        "To": 40000,
                        "From": 1000
                    }
                ],
                "IopsToStorageRatio": [
                    {
                        "To": 50.0,
                        "From": 1.0
                    }
                ],
                "StorageType": "io1"
```

```
            },
            {
                "StorageSize": [
                    {
                        "Step": 1,
                        "To": 20,
                        "From": 20
                    },
                    {
                        "Step": 1,
                        "To": 3072,
                        "From": 22
                    }
                ],
                "ProvisionedIops": [
                    {
                        "Step": 1,
                        "To": 0,
                        "From": 0
                    }
                ],
                "IopsToStorageRatio": [
                    {
                        "To": 0.0,
                        "From": 0.0
                    }
                ],
                "StorageType": "magnetic"
            }
        ]
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeValidDbInstanceModifications」を参照してください。

### download-db-log-file-portion

次のコード例は、download-db-log-file-portion を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: DB ログファイルの最新部分をダウンロードするには

次の download-db-log-file-portion の例では、ログファイルの最新の部分のみをダウンロードし、tail.txt という名前のローカルファイルに保存します。

```
aws rds download-db-log-file-portion \
    --db-instance-identifier test-instance \
    --log-file-name log.txt \
    --output text > tail.txt
```

保存されたファイルには空白行が含まれている場合があります。ダウンロード中にログファイルの各部分の最後に表示されます。

例 2: DB ログファイル全体をダウンロードするには

次の download-db-log-file-portion の例では、--starting-token 0 パラメータを使用してログファイル全体をダウンロードし、出力を full.txt という名前のローカルファイルに保存します。

```
aws rds download-db-log-file-portion \
    --db-instance-identifier test-instance \
    --log-file-name log.txt \
    --starting-token 0 \
    --output text > full.txt
```

保存されたファイルには空白行が含まれている場合があります。ダウンロード中にログファイルの各部分の最後に表示されます。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DownloadDbLogFilePortion」を参照してください。

### generate-auth-token

次のコード例は、generate-auth-token を使用する方法を示しています。

AWS CLI

認証トークンを生成するには

次の generate-db-auth-token の例では、IAM データベース認証で使用する認証トークンを生成します。

```
aws rds generate-db-auth-token \
```

```
    --hostname aurmysql-test.cdgmuqiadpid.us-west-2.rds.amazonaws.com \
    --port 3306 \
    --region us-east-1 \
    --username jane_doe
```

出力:

```
aurmysql-test.cdgmuqiadpid.us-west-2.rds.amazonaws.com:3306/?
Action=connect&DBUser=jane_doe&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Credential=AKIAIESZCNJ3OEXAMPLE%2F20180731%2Fus-east-1%2Frds-db%2Faws4_request&X-
Amz-Date=20180731T235209Z&X-Amz-Expires=900&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-
Signature=5a8753ebEXAMPLEa2c724e5667797EXAMPLE9d6ec6e3f427191fa41aeEXAMPLE
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GenerateAuthToken」を参照してください。

### generate-db-auth-token

次のコード例は、generate-db-auth-token を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM 認証トークンを生成するには

次の generate-db-auth-token の例では、IAM 認証トークンを生成してデータベースに接続します。

```
aws rds generate-db-auth-token \
    --hostname mydb.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com \
    --port 3306 \
    --region us-east-1 \
    --username db_user
```

出力:

```
mydb.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306/?
Action=connect&DBUser=db_user&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Credential=AKIAIEXAMPLE%2Fus-east-1%2Frds-db%2Faws4_request&X-Amz-
Date=20210123T011543Z&X-Amz-Expires=900&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-
Signature=88987EXAMPLE1EXAMPLE2EXAMPLE3EXAMPLE4EXAMPLE5EXAMPLE6
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「IAM 認証を使用した DB インスタンスへの接続」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「IAM 認証を使用した DB クラスターへの接続」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GenerateDbAuthToken」を参照してください。

### `list-tags-for-resource`

次のコード例は、`list-tags-for-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon RDS リソースのすべてのタグを一覧表示するには

次の `list-tags-for-resource` の例では、DB インスタンスのすべてのタグを一覧表示します。

```
aws rds list-tags-for-resource \
    --resource-name arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:orcl1
```

出力:

```
{
    "TagList": [
        {
            "Key": "Environment",
            "Value": "test"
        },
        {
            "Key": "Name",
            "Value": "MyDatabase"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「Amazon RDS リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### modify-certificates

次のコード例は、modify-certificates を使用する方法を示しています。

AWS CLI

新しい DB インスタンスのシステムデフォルト SSL/TLS 証明書を一時的に上書きするには

次の modify-certificates の例では、新しい DB インスタンスのシステムデフォルト SSL/TLS 証明書を一時的に上書きします。

```
aws rds modify-certificates \
    --certificate-identifier rds-ca-2019
```

出力:

```
{
    "Certificate": {
        "CertificateIdentifier": "rds-ca-2019",
        "CertificateType": "CA",
        "Thumbprint": "EXAMPLE123456789012",
        "ValidFrom": "2019-09-19T18:16:53Z",
        "ValidTill": "2024-08-22T17:08:50Z",
        "CertificateArn": "arn:aws:rds:us-east-1::cert:rds-ca-2019",
        "CustomerOverride": true,
        "CustomerOverrideValidTill": "2024-08-22T17:08:50Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「SSL/TLS 証明書のローテーション」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「SSL/TLS 証明書のローテーション」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyCertificates」を参照してください。

### modify-current-db-cluster-capacity

次のコード例は、modify-current-db-cluster-capacity を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Aurora Serverless DB クラスターの容量を拡張するには

次の modify-current-db-cluster-capacity の例では、Aurora Serverless DB クラスターの容量を 8 にスケーリングします。

```
aws rds modify-current-db-cluster-capacity \
    --db-cluster-identifier mydbcluster \
    --capacity 8
```

出力:

```
{
    "DBClusterIdentifier": "mydbcluster",
    "PendingCapacity": 8,
    "CurrentCapacity": 1,
    "SecondsBeforeTimeout": 300,
    "TimeoutAction": "ForceApplyCapacityChange"
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Aurora Serverless v1 DB クラスターのキャパシティーを手動でスケーリングする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyCurrentDbClusterCapacity」を参照してください。

### modify-db-cluster-endpoint

次のコード例は、modify-db-cluster-endpoint を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタム DB クラスターエンドポイントを変更するには

次の modify-db-cluster-endpoint の例では、指定されたカスタム DB クラスターエンドポイントを変更します。

```
aws rds modify-db-cluster-endpoint \
    --db-cluster-endpoint-identifier mycustomendpoint \
    --static-members dbinstance1 dbinstance2 dbinstance3
```

出力:

```
{
    "DBClusterEndpointIdentifier": "mycustomendpoint",
    "DBClusterIdentifier": "mydbcluster",
    "DBClusterEndpointResourceIdentifier": "cluster-endpoint-ANPAJ4AE5446DAEXAMPLE",
    "Endpoint": "mycustomendpoint.cluster-custom-cnpexample.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
    "Status": "modifying",
    "EndpointType": "CUSTOM",
    "CustomEndpointType": "READER",
    "StaticMembers": [
        "dbinstance1",
        "dbinstance2",
        "dbinstance3"
    ],
    "ExcludedMembers": [],
    "DBClusterEndpointArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:mycustomendpoint"
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Amazon Aurora 接続管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyDbClusterEndpoint」を参照してください。

### modify-db-cluster-parameter-group

次のコード例は、modify-db-cluster-parameter-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB クラスターパラメータグループのパラメータを変更するには

次の modify-db-cluster-parameter-group の例は、DB クラスターパラメータのパラメータの値を変更します。

```
aws rds modify-db-cluster-parameter-group \
    --db-cluster-parameter-group-name mydbclusterpg \
    --
parameters "ParameterName=server_audit_logging,ParameterValue=1,ApplyMethod=immediate"
 \
```

```
    "ParameterName=server_audit_logs_upload,ParameterValue=1,ApplyMethod=immediate"
```

出力:

```
{
    "DBClusterParameterGroupName": "mydbclusterpg"
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「DB パラメータグループおよび DB クラスターパラメータグループを使用する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyDbClusterParameterGroup」を参照してください。

### modify-db-cluster-snapshot-attribute

次のコード例は、modify-db-cluster-snapshot-attribute を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB クラススナップショット属性を変更するには

次の modify-db-cluster-snapshot-attribute の例では、指定された DB クラススナップショット属性を変更します。

```
aws rds modify-db-cluster-snapshot-attribute \
    --db-cluster-snapshot-identifier myclustersnapshot \
    --attribute-name restore \
    --values-to-add 123456789012
```

出力:

```
{
    "DBClusterSnapshotAttributesResult": {
        "DBClusterSnapshotIdentifier": "myclustersnapshot",
        "DBClusterSnapshotAttributes": [
            {
                "AttributeName": "restore",
                "AttributeValues": [
                    "123456789012"
                ]
```

```
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「DB クラスターのスナップショットからの復元」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyDbClusterSnapshotAttribute」を参照してください。

### `modify-db-cluster`

次のコード例は、`modify-db-cluster` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: DB クラスターを変更するには

次の `modify-db-cluster` の例では、`cluster-2` という名前の DB クラスターのマスターユーザーパスワードを変更し、バックアップ保持期間を 14 日間に設定します。`--apply-immediately` パラメータを使用することで、次のメンテナンスウィンドウを待つことなく、すぐに変更することができます。

```
aws rds modify-db-cluster \
    --db-cluster-identifier cluster-2 \
    --backup-retention-period 14 \
    --master-user-password newpassword99 \
    --apply-immediately
```

出力:

```
{
    "DBCluster": {
        "AllocatedStorage": 1,
        "AvailabilityZones": [
            "eu-central-1b",
            "eu-central-1c",
            "eu-central-1a"
        ],
        "BackupRetentionPeriod": 14,
        "DatabaseName": "",
```

```
        "DBClusterIdentifier": "cluster-2",
        "DBClusterParameterGroup": "default.aurora5.6",
        "DBSubnetGroup": "default-vpc-2305ca49",
        "Status": "available",
        "EarliestRestorableTime": "2020-06-03T02:07:29.637Z",
        "Endpoint": "cluster-2.cluster-############.eu-central-1.rds.amazonaws.com",
        "ReaderEndpoint": "cluster-2.cluster-ro-############.eu-
central-1.rds.amazonaws.com",
        "MultiAZ": false,
        "Engine": "aurora",
        "EngineVersion": "5.6.10a",
        "LatestRestorableTime": "2020-06-04T15:11:25.748Z",
        "Port": 3306,
        "MasterUsername": "admin",
        "PreferredBackupWindow": "01:55-02:25",
        "PreferredMaintenanceWindow": "thu:21:14-thu:21:44",
        "ReadReplicaIdentifiers": [],
        "DBClusterMembers": [
            {
                "DBInstanceIdentifier": "cluster-2-instance-1",
                "IsClusterWriter": true,
                "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                "PromotionTier": 1
            }
        ],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-20a5c047",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "HostedZoneId": "Z1RLNU0EXAMPLE",
        "StorageEncrypted": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:eu-central-1:123456789012:key/
d1bd7c8f-5cdb-49ca-8a62-a1b2c3d4e5f6",
        "DbClusterResourceId": "cluster-AGJ7XI77XVIS6FUXHU1EXAMPLE",
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:eu-central-1:123456789012:cluster:cluster-2",
        "AssociatedRoles": [],
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "ClusterCreateTime": "2020-04-03T14:44:02.764Z",
        "EngineMode": "provisioned",
        "DeletionProtection": false,
        "HttpEndpointEnabled": false,
        "CopyTagsToSnapshot": true,
```

```
        "CrossAccountClone": false,
        "DomainMemberships": []
    }
}
```

詳細については、Amazon Aurora ユーザーガイドの「Amazon Aurora DB クラスターの変更」を参照してください。

例 2: VPC セキュリティグループを DB クラスターと関連付けるには

次の modify-db-instance の例では、特定の VPC セキュリティグループを関連付け、DB クラスターから DB セキュリティグループを削除します。

```
aws rds modify-db-cluster \
    --db-cluster-identifier dbName \
    --vpc-security-group-ids sg-ID
```

出力:

```
{
    "DBCluster": {
        "AllocatedStorage": 1,
        "AvailabilityZones": [
            "us-west-2c",
            "us-west-2b",
            "us-west-2a"
        ],
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "DBClusterIdentifier": "dbName",
        "DBClusterParameterGroup": "default.aurora-mysql8.0",
        "DBSubnetGroup": "default",
        "Status": "available",
        "EarliestRestorableTime": "2024-02-15T01:12:13.966000+00:00",
        "Endpoint": "dbName.cluster-abcdefghji.us-west-2.rds.amazonaws.com",
        "ReaderEndpoint": "dbName.cluster-ro-abcdefghji.us-
west-2.rds.amazonaws.com",
        "MultiAZ": false,
        "Engine": "aurora-mysql",
        "EngineVersion": "8.0.mysql_aurora.3.04.1",
        "LatestRestorableTime": "2024-02-15T02:25:33.696000+00:00",
        "Port": 3306,
        "MasterUsername": "admin",
```

```
        "PreferredBackupWindow": "10:59-11:29",
        "PreferredMaintenanceWindow": "thu:08:54-thu:09:24",
        "ReadReplicaIdentifiers": [],
        "DBClusterMembers": [
            {
                "DBInstanceIdentifier": "dbName-instance-1",
                "IsClusterWriter": true,
                "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                "PromotionTier": 1
            }
        ],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-ID",
                "Status": "active"
            }
        ],
        ...output omitted...
    }
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「セキュリティグループによるアクセス制御」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyDbCluster」を参照してください。

### `modify-db-instance`

次のコード例は、`modify-db-instance` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: DB インスタンスを変更するには

次の `modify-db-instance` の例は、オプショングループとパラメータグループを互換性のある Microsoft SQL Server DB インスタンスに関連付けます。`--apply-immediately` パラメータを使用することで、次のメンテナンスウィンドウを待つことなく、オプショングループとパラメータグループをすぐに関連付けることができます。

```
aws rds modify-db-instance \
    --db-instance-identifier database-2 \
```

```
    --option-group-name test-se-2017 \
    --db-parameter-group-name test-sqlserver-se-2017 \
    --apply-immediately
```

出力:

```
{
    "DBInstance": {
        "DBInstanceIdentifier": "database-2",
        "DBInstanceClass": "db.r4.large",
        "Engine": "sqlserver-se",
        "DBInstanceStatus": "available",

        ...output omitted...

        "DBParameterGroups": [
            {
                "DBParameterGroupName": "test-sqlserver-se-2017",
                "ParameterApplyStatus": "applying"
            }
        ],
        "AvailabilityZone": "us-west-2d",

        ...output omitted...

        "MultiAZ": true,
        "EngineVersion": "14.00.3281.6.v1",
        "AutoMinorVersionUpgrade": false,
        "ReadReplicaDBInstanceIdentifiers": [],
        "LicenseModel": "license-included",
        "OptionGroupMemberships": [
            {
                "OptionGroupName": "test-se-2017",
                "Status": "pending-apply"
            }
        ],
        "CharacterSetName": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
        "SecondaryAvailabilityZone": "us-west-2c",
        "PubliclyAccessible": true,
        "StorageType": "gp2",

        ...output omitted...
```

```
        "DeletionProtection": false,
        "AssociatedRoles": [],
        "MaxAllocatedStorage": 1000
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「Amazon RDS DB インスタンスを変更する」を参照してください。

例 2: VPC セキュリティグループを DB インスタンスと関連付けるには

次の modify-db-instance の例では、特定の VPC セキュリティグループを関連付け、DB インスタンスから DB セキュリティグループを削除します。

```
aws rds modify-db-instance \
    --db-instance-identifier dbName \
    --vpc-security-group-ids sg-ID
```

出力:

```
{
"DBInstance": {
    "DBInstanceIdentifier": "dbName",
    "DBInstanceClass": "db.t3.micro",
    "Engine": "mysql",
    "DBInstanceStatus": "available",
    "MasterUsername": "admin",
    "Endpoint": {
        "Address": "dbName.abcdefghijk.us-west-2.rds.amazonaws.com",
        "Port": 3306,
        "HostedZoneId": "ABCDEFGHIJK1234"
    },
    "AllocatedStorage": 20,
    "InstanceCreateTime": "2024-02-15T00:37:58.793000+00:00",
    "PreferredBackupWindow": "11:57-12:27",
    "BackupRetentionPeriod": 7,
    "DBSecurityGroups": [],
    "VpcSecurityGroups": [
        {
            "VpcSecurityGroupId": "sg-ID",
            "Status": "active"
        }
    ],
```

```
    ... output omitted ...
    "MultiAZ": false,
    "EngineVersion": "8.0.35",
    "AutoMinorVersionUpgrade": true,
    "ReadReplicaDBInstanceIdentifiers": [],
    "LicenseModel": "general-public-license",

    ... output omitted ...
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「セキュリティグループによるアクセス制御」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ModifyDBInstance」を参照してください。

### modify-db-parameter-group

次のコード例は、modify-db-parameter-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB パラメータグループを変更するには

次の modify-db-parameter-group の例は、DB パラメータグループの clr enabled パラメータの値を変更します。--apply-immediately パラメータを使用することで、次のメンテナンスウィンドウを待つことなく、DB パラメータグループをすぐに変更することができます。

```
aws rds modify-db-parameter-group \
    --db-parameter-group-name test-sqlserver-se-2017 \
    --parameters "ParameterName='clr
 enabled',ParameterValue=1,ApplyMethod=immediate"
```

出力:

```
{
    "DBParameterGroupName": "test-sqlserver-se-2017"
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「DB パラメータグループのパラメータの変更」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンス の「ModifyDBParameterGroup」を参照してください。

### modify-db-proxy-endpoint

次のコード例は、modify-db-proxy-endpoint を使用する方法を示しています。

AWS CLI

RDS データベースの DB プロキシエンドポイントを変更するには

次の modify-db-proxy-endpoint の例では、DB プロキシエンドポイント proxyEndpoint を変更して、読み取りタイムアウトを 65 秒に設定します。

```
aws rds modify-db-proxy-endpoint \
    --db-proxy-endpoint-name proxyEndpoint \
    --cli-read-timeout 65
```

出力:

```
{
"DBProxyEndpoint":
    {
        "DBProxyEndpointName": "proxyEndpoint",
        "DBProxyEndpointArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db-proxy-
endpoint:prx-endpoint-0123a01b12345c0ab",
        "DBProxyName": "proxyExample",
        "Status": "available",
        "VpcId": "vpc-1234567",
        "VpcSecurityGroupIds": [
            "sg-1234"
        ],
        "VpcSubnetIds": [
            "subnetgroup1",
            "subnetgroup2"
        ],
        "Endpoint": "proxyEndpoint.endpoint.proxyExample-ab0cd1efghij.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
        "CreatedDate": "2023-04-05T16:09:33.452000+00:00",
        "TargetRole": "READ_WRITE",
        "IsDefault": "false"
    }
```

```
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「プロキシエンドポイントの変更」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「プロキシエンドポイントの変更」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyDbProxyEndpoint」を参照してください。

### modify-db-proxy-target-group

次のコード例は、modify-db-proxy-target-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB プロキシエンドポイントを変更するには

次の modify-db-proxy-target-group の例では、DB プロキシターゲットグループを変更して、最大接続数を 80%、最大アイドル接続数を 10% に設定します。

```
aws rds modify-db-proxy-target-group \
    --target-group-name default \
    --db-proxy-name proxyExample \
    --connection-pool-config MaxConnectionsPercent=80,MaxIdleConnectionsPercent=10
```

出力:

```
{
"DBProxyTargetGroup":
    {
        "DBProxyName": "proxyExample",
        "TargetGroupName": "default",
        "TargetGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:target-group:prx-
tg-0123a01b12345c0ab",
        "IsDefault": true,
        "Status": "available",
        "ConnectionPoolConfig": {
            "MaxConnectionsPercent": 80,
            "MaxIdleConnectionsPercent": 10,
            "ConnectionBorrowTimeout": 120,
            "SessionPinningFilters": []
        },
        "CreatedDate": "2023-05-02T18:41:19.495000+00:00",
```

```
        "UpdatedDate": "2023-05-02T18:41:21.762000+00:00"
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「RDS プロキシの変更」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「RDS プロキシの変更」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyDbProxyTargetGroup」を参照してください。

### modify-db-proxy

次のコード例は、modify-db-proxy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

RDS データベースの DB プロキシを変更するには

次の modify-db-proxy の例では、proxyExample という名前の DB プロキシを変更して、接続に SSL を要求するようにしています。

```
aws rds modify-db-proxy \
    --db-proxy-name proxyExample \
    --require-tls
```

出力:

```
{
"DBProxy":
    {
        "DBProxyName": "proxyExample",
        "DBProxyArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db-
proxy:prx-0123a01b12345c0ab",
        "Status": "modifying"
        "EngineFamily": "PostgreSQL",
        "VpcId": "sg-1234567",
        "VpcSecurityGroupIds": [
            "sg-1234"
        ],
        "VpcSubnetIds": [
            "subnetgroup1",
            "subnetgroup2"
```

```
        ],
        "Auth": "[
            {
                "Description": "proxydescription1",
                "AuthScheme": "SECRETS",
                "SecretArn": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789123:secret:proxysecret1-Abcd1e",
                "IAMAuth": "DISABLED"
            }
        ]",
        "RoleArn": "arn:aws:iam::12345678912:role/ProxyPostgreSQLRole",
        "Endpoint": "proxyExample.proxy-ab0cd1efghij.us-east-1.rds.amazonaws.com",
        "RequireTLS": true,
        "IdleClientTimeout": 1800,
        "DebuggingLogging": false,
        "CreatedDate": "2023-04-05T16:09:33.452000+00:00",
        "UpdatedDate": "2023-04-13T01:49:38.568000+00:00"
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「RDS プロキシの変更」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「RDS プロキシの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyDbProxy」を参照してください。

### modify-db-shard-group

次のコード例は、modify-db-shard-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: DB シャードグループを変更するには

次の modify-db-shard-group の例では、DB シャードグループの最大容量を変更します。

```
aws rds modify-db-shard-group \
    --db-shard-group-identifier my-db-shard-group \
    --max-acu 1000
```

出力:

```
{
```

```
    "DBShardGroups": [
        {
            "DBShardGroupResourceId": "shardgroup-a6e3a0226aa243e2ac6c7a1234567890",
            "DBShardGroupIdentifier": "my-db-shard-group",
            "DBClusterIdentifier": "my-sv2-cluster",
            "MaxACU": 768.0,
            "ComputeRedundancy": 0,
            "Status": "available",
            "PubliclyAccessible": false,
            "Endpoint": "my-sv2-cluster.limitless-cekycexample.us-
east-2.rds.amazonaws.com"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Amazon Aurora DB クラスター」を参照してください。

例 2: DB シャードグループを記述するには

次の `describe-db-shard-groups` の例では、`modify-db-shard-group` コマンドの実行後に DB シャードグループの詳細を取得します。DB シャードグループ `my-db-shard-group` の最大容量は、1000 Aurora キャパシティーユニット (ACU) になりました。

```
aws rds describe-db-shard-groups
```

出力:

```
{
    "DBShardGroups": [
        {
            "DBShardGroupResourceId": "shardgroup-7bb446329da94788b3f957746example",
            "DBShardGroupIdentifier": "limitless-test-shard-grp",
            "DBClusterIdentifier": "limitless-test-cluster",
            "MaxACU": 768.0,
            "ComputeRedundancy": 0,
            "Status": "available",
            "PubliclyAccessible": true,
            "Endpoint": "limitless-test-cluster.limitless-cekycexample.us-
east-2.rds.amazonaws.com"
        },
        {
            "DBShardGroupResourceId": "shardgroup-a6e3a0226aa243e2ac6c7a1234567890",
```

```
            "DBShardGroupIdentifier": "my-db-shard-group",
            "DBClusterIdentifier": "my-sv2-cluster",
            "MaxACU": 1000.0,
            "ComputeRedundancy": 0,
            "Status": "available",
            "PubliclyAccessible": false,
            "Endpoint": "my-sv2-cluster.limitless-cekycexample.us-
east-2.rds.amazonaws.com"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Amazon Aurora DB クラスター」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyDbShardGroup」を参照してください。

### modify-db-snapshot-attribute

次のコード例は、modify-db-snapshot-attribute を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 2 つの AWS アカウントで DB スナップショットを復元できるようにするには

次の modify-db-snapshot-attribute の例では、mydbsnapshot という名前のスナップショットを復元するために、2 つの AWS アカウント (識別子 111122223333 および 444455556666) にアクセス許可を付与します。

```
aws rds modify-db-snapshot-attribute \
    --db-snapshot-identifier mydbsnapshot \
    --attribute-name restore \
    --values-to-add {"111122223333","444455556666"}
```

出力:

```
{
    "DBSnapshotAttributesResult": {
        "DBSnapshotIdentifier": "mydbsnapshot",
        "DBSnapshotAttributes": [
            {
```

```
                "AttributeName": "restore",
                "AttributeValues": [
                    "111122223333",
                    "444455556666"
                ]
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「スナップショットの共有」を参照してください。

例 2: AWS アカウントが DB スナップショットを復元できないようにするには

次の modify-db-snapshot-attribute の例では、mydbsnapshot という名前の DB スナップショットを復元するアクセス許可を特定の AWS アカウントから削除します。単一のアカウントを指定する場合、アカウント識別子を引用符や中括弧で囲むことはできません。

```
aws rds modify-db-snapshot-attribute \
    --db-snapshot-identifier mydbsnapshot \
    --attribute-name restore \
    --values-to-remove 444455556666
```

出力:

```
{
    "DBSnapshotAttributesResult": {
        "DBSnapshotIdentifier": "mydbsnapshot",
        "DBSnapshotAttributes": [
            {
                "AttributeName": "restore",
                "AttributeValues": [
                    "111122223333"
                ]
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「スナップショットの共有」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyDbSnapshotAttribute」を参照してください。

### modify-db-snapshot-attributes

次のコード例は、modify-db-snapshot-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB スナップショット属性を変更するには

次の modify-db-snapshot-attribute の例では、2 つの AWS アカウント識別子 111122223333 および 444455556666 が mydbsnapshot という名前のスナップショットを復元できるようになります。

```
aws rds modify-db-snapshot-attribute \
    --db-snapshot-identifier mydbsnapshot \
    --attribute-name restore \
    --values-to-add '["111122223333","444455556666"]'
```

出力:

```
{
    "DBSnapshotAttributesResult": {
        "DBSnapshotIdentifier": "mydbsnapshot",
        "DBSnapshotAttributes": [
            {
                "AttributeName": "restore",
                "AttributeValues": [
                    "111122223333",
                    "444455556666"
                ]
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「スナップショットの共有」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyDbSnapshotAttributes」を参照してください。

### modify-db-snapshot

次のコード例は、modify-db-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB スナップショットを変更するには

次の modify-db-snapshot の例では、db5-snapshot-upg-test という名前の PostgeSQL 10.6 スナップショットを PostgreSQL 11.7 にアップグレードします。新しい DB エンジンバージョンは、スナップショットのアップグレードが完了し、そのステータスが使用可能になった後に表示されます。

```
aws rds modify-db-snapshot \
    --db-snapshot-identifier db5-snapshot-upg-test \
    --engine-version 11.7
```

出力:

```
{
    "DBSnapshot": {
        "DBSnapshotIdentifier": "db5-snapshot-upg-test",
        "DBInstanceIdentifier": "database-5",
        "SnapshotCreateTime": "2020-03-27T20:49:17.092Z",
        "Engine": "postgres",
        "AllocatedStorage": 20,
        "Status": "upgrading",
        "Port": 5432,
        "AvailabilityZone": "us-west-2a",
        "VpcId": "vpc-2ff27557",
        "InstanceCreateTime": "2020-03-27T19:59:04.735Z",
        "MasterUsername": "postgres",
        "EngineVersion": "10.6",
        "LicenseModel": "postgresql-license",
        "SnapshotType": "manual",
        "OptionGroupName": "default:postgres-11",
        "PercentProgress": 100,
        "StorageType": "gp2",
        "Encrypted": false,
        "DBSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:snapshot:db5-snapshot-
upg-test",
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "ProcessorFeatures": [],
```

```
        "DbiResourceId": "db-GJMF75LM42IL6BTFRE4UZJ5YM4"
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「PostgreSQL DB スナップショットをアップグレードする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyDbSnapshot」を参照してください。

### modify-db-subnet-group

次のコード例は、modify-db-subnet-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB サブネットグループを変更するには

次の modify-db-subnet-group の例では、mysubnetgroup という名前の DB サブネットグループに ID が subnet-08e41f9e230222222 のサブネットを追加します。既存のサブネットをサブネットグループに保持するには、--subnet-ids オプションに ID を値として含めます。DB サブネットグループに最低 2 つの異なるアベイラビリティーゾーンがあるサブネットであることを確認します。

```
aws rds modify-db-subnet-group \
    --db-subnet-group-name mysubnetgroup \
    --subnet-ids
 '["subnet-0a1dc4e1a6f123456","subnet-070dd7ecb3aaaaaaa","subnet-00f5b198bc0abcdef","subnet-
```

出力:

```
{
    "DBSubnetGroup": {
        "DBSubnetGroupName": "mysubnetgroup",
        "DBSubnetGroupDescription": "test DB subnet group",
        "VpcId": "vpc-0f08e7610a1b2c3d4",
        "SubnetGroupStatus": "Complete",
        "Subnets": [
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-08e41f9e230222222",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-west-2a"
```

```
                },
                "SubnetStatus": "Active"
            },
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-070dd7ecb3aaaaaaa",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-west-2b"
                },
                "SubnetStatus": "Active"
            },
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-00f5b198bc0abcdef",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-west-2d"
                },
                "SubnetStatus": "Active"
            },
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-0a1dc4e1a6f123456",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-west-2b"
                },
                "SubnetStatus": "Active"
            }
        ],
        "DBSubnetGroupArn": "arn:aws:rds:us-
west-2:534026745191:subgrp:mysubnetgroup"
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「ステップ 3: DB サブネットグループの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyDbSubnetGroup」を参照してください。

### `modify-event-subscription`

次のコード例は、`modify-event-subscription` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イベントサブスクリプションを変更するには

次の modify-event-subscription の例では、指定されたイベントサブスクリプションを無効にするため、指定された Amazon Simple Notification Service トピックに通知を発行しなくなります。

```
aws rds modify-event-subscription \
    --subscription-name my-instance-events \
    --no-enabled
```

出力:

```
{
    "EventSubscription": {
        "EventCategoriesList": [
            "backup",
            "recovery"
        ],
        "CustomerAwsId": "123456789012",
        "SourceType": "db-instance",
        "SubscriptionCreationTime": "Tue Jul 31 23:22:01 UTC 2018",
        "EventSubscriptionArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:es:my-instance-
events",
        "SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:interesting-events",
        "CustSubscriptionId": "my-instance-events",
        "Status": "modifying",
        "Enabled": false
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyEventSubscription」を参照してください。

### modify-global-cluster

次のコード例は、modify-global-cluster を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グローバル DB クラスターを変更するには

次の modify-global-cluster の例では、Aurora MySQL 互換のグローバル DB クラスターの削除保護を有効にします。

```
aws rds modify-global-cluster \
    --global-cluster-identifier myglobalcluster \
    --deletion-protection
```

出力:

```
{
    "GlobalCluster": {
        "GlobalClusterIdentifier": "myglobalcluster",
        "GlobalClusterResourceId": "cluster-f0e523bfe07aabb",
        "GlobalClusterArn": "arn:aws:rds::123456789012:global-
cluster:myglobalcluster",
        "Status": "available",
        "Engine": "aurora-mysql",
        "EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.07.2",
        "StorageEncrypted": false,
        "DeletionProtection": true,
        "GlobalClusterMembers": []
    }
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Aurora グローバルデータベースの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyGlobalCluster」を参照してください。

### promote-read-replica-db-cluster

次のコード例は、promote-read-replica-db-cluster を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB クラスターリードレプリカを昇格するには

次の promote-read-replica-db-cluster の例では、指定されたリードレプリカをスタンドアロン DB クラスターに昇格させます。

```
aws rds promote-read-replica-db-cluster \
    --db-cluster-identifier mydbcluster-1
```

出力:

```
{
    "DBCluster": {
        "AllocatedStorage": 1,
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1a",
            "us-east-1b",
            "us-east-1c"
        ],
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "DatabaseName": "",
        "DBClusterIdentifier": "mydbcluster-1",
        ...some output truncated...
    }
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「リードレプリカを DB クラスターに昇格させる」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PromoteReadReplicaDbCluster」を参照してください。

### promote-read-replica

次のコード例は、promote-read-replica を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リードレプリカを昇格させるには

次の promote-read-replica の例では、指定されたリードレプリカをスタンドアロン DB インスタンスに昇格させます。

```
aws rds promote-read-replica \
    --db-instance-identifier test-instance-repl
```

出力:

```
{
    "DBInstance": {
        "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:test-instance-repl",
        "StorageType": "standard",
        "ReadReplicaSourceDBInstanceIdentifier": "test-instance",
```

```
        "DBInstanceStatus": "modifying",
        ...some output truncated...
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PromoteReadReplica」を参照してください。

### purchase-reserved-db-instance

次のコード例は、purchase-reserved-db-instance を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リザーブド DB インスタンスを購入するには

次の purchase-reserved-db-instances-offering の例では、リザーブド DB インスタンスサービスを購入します。reserved-db-instances-offering-id は、describe-reserved-db-instances-offering コマンドによって返される有効なオファリング ID である必要があります。

aws rds purchase-reserved-db-instances-offering --reserved-db-instances-offering-id 438012d3-4a52-4cc7-b2e3-8dff72e0e706

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PurchaseReservedDbInstance」を参照してください。

### purchase-reserved-db-instances-offerings

次のコード例は、purchase-reserved-db-instances-offerings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 購入するリザーブド DB インスタンスを検索するには

次の describe-reserved-db-instances-offerings の例では、db.t2.micro インスタンスクラスと 1 年間の利用可能なリザーブド MySQL DB インスタンスを一覧表示します。オファリング ID は、リザーブド DB インスタンスの購入に必要です。

```
aws rds describe-reserved-db-instances-offerings \
```

```
    --product-description mysql \
    --db-instance-class db.t2.micro \
    --duration 1
```

出力:

```
{
    "ReservedDBInstancesOfferings": [
        {
            "ReservedDBInstancesOfferingId": "8ba30be1-b9ec-447f-8f23-6114e3f4c7b4",
            "DBInstanceClass": "db.t2.micro",
            "Duration": 31536000,
            "FixedPrice": 51.0,
            "UsagePrice": 0.0,
            "CurrencyCode": "USD",
            "ProductDescription": "mysql",
            "OfferingType": "Partial Upfront",
            "MultiAZ": false,
            "RecurringCharges": [
                {
                    "RecurringChargeAmount": 0.006,
                    "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
                }
            ]
        },
    ... some output truncated ...
    ]
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「Amazon RDS のリザーブド DB インスタンス」を参照してください。

例 2: リザーブド DB インスタンスを購入するには

次の purchase-reserved-db-instances-offering の例は、前の例からのリザーブド DB インスタンスサービスを購入する方法を示しています。

aws rds purchase-reserved-db-instances-offering --reserved-db-instances-offering-id 8ba30be1-b9ec-447f-8f23-6114e3f4c7b4

出力:

```
{
```

```
    "ReservedDBInstance": {
        "ReservedDBInstanceId": "ri-2020-06-29-16-54-57-670",
        "ReservedDBInstancesOfferingId": "8ba30be1-b9ec-447f-8f23-6114e3f4c7b4",
        "DBInstanceClass": "db.t2.micro",
        "StartTime": "2020-06-29T16:54:57.670Z",
        "Duration": 31536000,
        "FixedPrice": 51.0,
        "UsagePrice": 0.0,
        "CurrencyCode": "USD",
        "DBInstanceCount": 1,
        "ProductDescription": "mysql",
        "OfferingType": "Partial Upfront",
        "MultiAZ": false,
        "State": "payment-pending",
        "RecurringCharges": [
            {
                "RecurringChargeAmount": 0.006,
                "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
            }
        ],
        "ReservedDBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-
west-2:123456789012:ri:ri-2020-06-29-16-54-57-670"
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「Amazon RDS のリザーブド DB インスタンス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PurchaseReservedDbInstancesOfferings」を参照してください。

### reboot-db-instance

次のコード例は、reboot-db-instance を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB インスタンスを再起動するには

次の reboot-db-instance の例は、指定された DB インスタンスを再起動します。

```
aws rds reboot-db-instance \
    --db-instance-identifier test-mysql-instance
```

出力:

```
{
    "DBInstance": {
        "DBInstanceIdentifier": "test-mysql-instance",
        "DBInstanceClass": "db.t3.micro",
        "Engine": "mysql",
        "DBInstanceStatus": "rebooting",
        "MasterUsername": "admin",
        "Endpoint": {
            "Address": "test-mysql-instance.############.us-
west-2.rds.amazonaws.com",
            "Port": 3306,
            "HostedZoneId": "Z1PVIF0EXAMPLE"
        },

    ... output omitted...

    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「DB インスタンスの再起動」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「RebootDBInstance」を参照してください。

### reboot-db-shard-group

次のコード例は、reboot-db-shard-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: DB シャードグループを再起動するには

次の reboot-db-shard-group の例では、DB シャードグループを再起動します。

```
aws rds reboot-db-shard-group \
    --db-shard-group-identifier my-db-shard-group
```

出力:

```
{
    "DBShardGroups": [
        {
            "DBShardGroupResourceId": "shardgroup-a6e3a0226aa243e2ac6c7a1234567890",
            "DBShardGroupIdentifier": "my-db-shard-group",
            "DBClusterIdentifier": "my-sv2-cluster",
            "MaxACU": 1000.0,
            "ComputeRedundancy": 0,
            "Status": "available",
            "PubliclyAccessible": false,
            "Endpoint": "my-sv2-cluster.limitless-cekycexample.us-
east-2.rds.amazonaws.com"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Amazon Aurora DB クラスターまたは Amazon Aurora DB インスタンスの再起動」を参照してください。

例 2: DB シャードグループを記述するには

次の describe-db-shard-groups の例では、reboot-db-shard-group コマンドの実行後に DB シャードグループの詳細を取得します。DB シャードグループ my-db-shard-group を再起動しています。

```
aws rds describe-db-shard-groups
```

出力:

```
{
    "DBShardGroups": [
        {
            "DBShardGroupResourceId": "shardgroup-7bb446329da94788b3f957746example",
            "DBShardGroupIdentifier": "limitless-test-shard-grp",
            "DBClusterIdentifier": "limitless-test-cluster",
            "MaxACU": 768.0,
            "ComputeRedundancy": 0,
            "Status": "available",
            "PubliclyAccessible": true,
            "Endpoint": "limitless-test-cluster.limitless-cekycexample.us-
east-2.rds.amazonaws.com"
        },
```

```
        {
            "DBShardGroupResourceId": "shardgroup-a6e3a0226aa243e2ac6c7a1234567890",
            "DBShardGroupIdentifier": "my-db-shard-group",
            "DBClusterIdentifier": "my-sv2-cluster",
            "MaxACU": 1000.0,
            "ComputeRedundancy": 0,
            "Status": "rebooting",
            "PubliclyAccessible": false,
            "Endpoint": "my-sv2-cluster.limitless-cekycexample.us-
east-2.rds.amazonaws.com"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Amazon Aurora DB クラスターまたは Amazon Aurora DB インスタンスの再起動」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RebootDbShardGroup」を参照してください。

### register-db-proxy-targets

次のコード例は、register-db-proxy-targets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB プロキシをデータベースに登録するには

次の register-db-proxy-targets の例では、データベースとプロキシ間の関連付けを作成します。

```
aws rds register-db-proxy-targets \
    --db-proxy-name proxyExample \
    --db-cluster-identifiers database-5
```

出力:

```
{
    "DBProxyTargets": [
        {
            "RdsResourceId": "database-5",
            "Port": 3306,
            "Type": "TRACKED_CLUSTER",
```

```
            "TargetHealth": {
                "State": "REGISTERING"
            }
        },
        {
            "Endpoint": "database-5instance-1.ab0cd1efghij.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
            "RdsResourceId": "database-5",
            "Port": 3306,
            "Type": "RDS_INSTANCE",
            "TargetHealth": {
                "State": "REGISTERING"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「RDS プロキシの作成」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「RDS プロキシの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegisterDbProxyTargets」を参照してください。

### remove-from-global-cluster

次のコード例は、remove-from-global-cluster を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Aurora グローバルデータベースクラスターから Aurora セカンダリクラスターをデタッチするには

次の remove-from-global-cluster の例では、Aurora グローバルデータベースクラスターから Aurora セカンダリクラスターをデタッチします。クラスターは読み取り専用から、読み取り/書き込み機能を備えたスタンドアロンクラスターに変わります。

```
aws rds remove-from-global-cluster \
    --region us-west-2 \
    --global-cluster-identifier myglobalcluster \
    --db-cluster-identifier arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:DB-1
```

出力:

```
{
    "GlobalCluster": {
        "GlobalClusterIdentifier": "myglobalcluster",
        "GlobalClusterResourceId": "cluster-abc123def456gh",
        "GlobalClusterArn": "arn:aws:rds::123456789012:global-
cluster:myglobalcluster",
        "Status": "available",
        "Engine": "aurora-postgresql",
        "EngineVersion": "10.11",
        "StorageEncrypted": true,
        "DeletionProtection": false,
        "GlobalClusterMembers": [
            {
                "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:js-
global-cluster",
                "Readers": [
                    "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:DB-1"
                ],
                "IsWriter": true
            },
            {
                "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:DB-1",
                "Readers": [],
                "IsWriter": false,
                "GlobalWriteForwardingStatus": "disabled"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Amazon Aurora Global Database からのクラスターの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemoveFromGlobalCluster」を参照してください。

### `remove-option-from-option-group`

次のコード例は、`remove-option-from-option-group` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オプショングループからオプションを削除するには

次の remove-option-from-option-group の例では、OEM オプションを myoptiongroup から削除しています。

```
aws rds remove-option-from-option-group \
    --option-group-name myoptiongroup \
    --options OEM \
    --apply-immediately
```

出力:

```
{
    "OptionGroup": {
        "OptionGroupName": "myoptiongroup",
        "OptionGroupDescription": "Test",
        "EngineName": "oracle-ee",
        "MajorEngineVersion": "19",
        "Options": [],
        "AllowsVpcAndNonVpcInstanceMemberships": true,
        "OptionGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:og:myoptiongroup"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「オプショングループからオプションを削除する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemoveOptionFromOptionGroup」を参照してください。

### remove-role-from-db-cluster

次のコード例は、remove-role-from-db-cluster を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB クラスターから AWS Identity and Access Management (IAM) ロールの関連付けを解除するには

次の remove-role-from-db-cluster の例では、DB クラスターからロールを削除します。

```
aws rds remove-role-from-db-cluster \
```

```
    --db-cluster-identifier mydbcluster \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/RDSLoadFromS3
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「IAM ロールと Amazon Aurora MySQL DB クラスターの関連付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemoveRoleFromDbCluster」を参照してください。

### remove-role-from-db-instance

次のコード例は、remove-role-from-db-instance を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB インスタンスから AWS Identity and Access Management (IAM) ロールの関連付けを解除するには

次の remove-role-from-db-instance の例では、test-instance という名前の Oracle DB インスタンスから rds-s3-integration-role という名前のロールを削除します。

```
aws rds remove-role-from-db-instance \
    --db-instance-identifier test-instance \
    --feature-name S3_INTEGRATION \
    --role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/rds-s3-integration-role
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「S3 との RDS SQL Server 統合の無効化」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemoveRoleFromDbInstance」を参照してください。

### remove-source-identifier-from-subscription

次のコード例は、remove-source-identifier-from-subscription を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サブスクリプションからソース識別子を削除するには

次の remove-source-identifier の例は、ソース識別子を既存のサブスクリプションから削除します。

```
aws rds remove-source-identifier-from-subscription \
    --subscription-name my-instance-events \
    --source-identifier test-instance-repl
```

出力:

```
{
    "EventSubscription": {
        "EventSubscriptionArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:es:my-instance-
events",
        "SubscriptionCreationTime": "Tue Jul 31 23:22:01 UTC 2018",
        "EventCategoriesList": [
            "backup",
            "recovery"
        ],
        "SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:interesting-events",
        "Status": "modifying",
        "CustSubscriptionId": "my-instance-events",
        "CustomerAwsId": "123456789012",
        "SourceIdsList": [
            "test-instance"
        ],
        "SourceType": "db-instance",
        "Enabled": false
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemoveSourceIdentifierFromSubscription」を参照してください。

### remove-tags-from-resource

次のコード例は、remove-tags-from-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースからタグを削除する

次の remove-tags-from-resource の例では、リソースからタグが削除されます。

```
aws rds remove-tags-from-resource \
    --resource-name arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:mydbinstance \
    --tag-keys Name Environment
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「Amazon RDS リソースのタグ付け」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Amazon RDS リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemoveTagsFromResource」を参照してください。

### reset-db-cluster-parameter-group

次のコード例は、reset-db-cluster-parameter-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: すべてのパラメータをデフォルト値にリセットするには

次の reset-db-cluster-parameter-group の例では、顧客が作成した DB クラスターパラメータグループのパラメータ値をデフォルト値にリセットします。

```
aws rds reset-db-cluster-parameter-group \
    --db-cluster-parameter-group-name mydbclpg \
    --reset-all-parameters
```

出力:

```
{
    "DBClusterParameterGroupName": "mydbclpg"
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「DB パラメータグループおよび DB クラスターパラメータグループを使用する」を参照してください。

例 2: 特定のパラメータをデフォルト値にリセットするには

次の reset-db-cluster-parameter-group の例では、特定のパラメータのパラメータ値を顧客が作成した DB クラスターパラメータグループのデフォルト値にリセットします。

```
aws rds reset-db-cluster-parameter-group \
    --db-cluster-parameter-group-name mydbclpgy \
    --parameters "ParameterName=max_connections,ApplyMethod=immediate" \
                 "ParameterName=max_allowed_packet,ApplyMethod=immediate"
```

出力:

```
{
    "DBClusterParameterGroupName": "mydbclpg"
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「DB パラメータグループおよび DB クラスターパラメータグループを使用する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ResetDbClusterParameterGroup」を参照してください。

### reset-db-parameter-group

次のコード例は、reset-db-parameter-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: すべてのパラメータをデフォルト値にリセットするには

次の reset-db-parameter-group の例では、顧客が作成した DB パラメータグループのパラメータ値をデフォルト値にリセットします。

```
aws rds reset-db-parameter-group \
    --db-parameter-group-name mypg \
    --reset-all-parameters
```

出力:

```
{
```

```
    "DBParameterGroupName": "mypg"
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「DB パラメータグループを使用する」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「DB パラメータグループおよび DB クラスターパラメータグループを使用する」を参照してください。

例 2: 特定のパラメータをデフォルト値にリセットするには

次の reset-db-parameter-group の例では、特定のパラメータのパラメータ値を顧客が作成した DB パラメータグループのデフォルト値にリセットします。

```
aws rds reset-db-parameter-group \
    --db-parameter-group-name mypg \
    --parameters "ParameterName=max_connections,ApplyMethod=immediate" \
                 "ParameterName=max_allowed_packet,ApplyMethod=immediate"
```

出力:

```
{
    "DBParameterGroupName": "mypg"
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「DB パラメータグループを使用する」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「DB パラメータグループおよび DB クラスターパラメータグループを使用する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ResetDbParameterGroup」を参照してください。

### restore-db-cluster-from-s3

次のコード例は、restore-db-cluster-from-s3 を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon S3 バケットから Amazon Aurora DB クラスターを復元するには

次の restore-db-cluster-from-s3 の例では、Amazon Aurora MySQL バージョン 5.7 互換 DB クラスターを Amazon S3 の MySQL 5.7 DB バックアップファイルから復元します。

```
aws rds restore-db-cluster-from-s3 \
    --db-cluster-identifier cluster-s3-restore \
    --engine aurora-mysql \
    --master-username admin \
    --master-user-password mypassword \
    --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket \
    --s3-prefix test-backup \
    --s3-ingestion-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/TestBackup \
    --source-engine mysql \
    --source-engine-version 5.7.28
```

出力:

```
{
    "DBCluster": {
        "AllocatedStorage": 1,
        "AvailabilityZones": [
            "us-west-2c",
            "us-west-2a",
            "us-west-2b"
        ],
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "DBClusterIdentifier": "cluster-s3-restore",
        "DBClusterParameterGroup": "default.aurora-mysql5.7",
        "DBSubnetGroup": "default",
        "Status": "creating",
        "Endpoint": "cluster-s3-restore.cluster-co3xyzabc123.us-
west-2.rds.amazonaws.com",
        "ReaderEndpoint": "cluster-s3-restore.cluster-ro-co3xyzabc123.us-
west-2.rds.amazonaws.com",
        "MultiAZ": false,
        "Engine": "aurora-mysql",
        "EngineVersion": "5.7.12",
        "Port": 3306,
        "MasterUsername": "admin",
        "PreferredBackupWindow": "11:15-11:45",
        "PreferredMaintenanceWindow": "thu:12:19-thu:12:49",
        "ReadReplicaIdentifiers": [],
        "DBClusterMembers": [],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-########",
                "Status": "active"
```

```
            }
        ],
        "HostedZoneId": "Z1PVIF0EXAMPLE",
        "StorageEncrypted": false,
        "DbClusterResourceId": "cluster-SU5THYQQHOWCXZZDGXREXAMPLE",
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:cluster-s3-
restore",
        "AssociatedRoles": [],
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "ClusterCreateTime": "2020-07-27T14:22:08.095Z",
        "EngineMode": "provisioned",
        "DeletionProtection": false,
        "HttpEndpointEnabled": false,
        "CopyTagsToSnapshot": false,
        "CrossAccountClone": false,
        "DomainMemberships": []
    }
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Amazon S3 バケットを使用した MySQL からのデータ移行」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RestoreDbClusterFromS3」を参照してください。

### restore-db-cluster-from-snapshot

次のコード例は、restore-db-cluster-from-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットから DB クラスターを復元するには

次の restore-db-cluster-from-snapshot は、PostgreSQL バージョン 10.7 と互換性のある Aurora PostgreSQL DB クラスターを、test-instance-snapshot という名前の DB クラスタースナップショットから復元します。

```
aws rds restore-db-cluster-from-snapshot \
    --db-cluster-identifier newdbcluster \
    --snapshot-identifier test-instance-snapshot \
    --engine aurora-postgresql \
    --engine-version 10.7
```

出力:

```
{
    "DBCluster": {
        "AllocatedStorage": 1,
        "AvailabilityZones": [
            "us-west-2c",
            "us-west-2a",
            "us-west-2b"
        ],
        "BackupRetentionPeriod": 7,
        "DatabaseName": "",
        "DBClusterIdentifier": "newdbcluster",
        "DBClusterParameterGroup": "default.aurora-postgresql10",
        "DBSubnetGroup": "default",
        "Status": "creating",
        "Endpoint": "newdbcluster.cluster-############.us-west-2.rds.amazonaws.com",
        "ReaderEndpoint": "newdbcluster.cluster-ro-############.us-
west-2.rds.amazonaws.com",
        "MultiAZ": false,
        "Engine": "aurora-postgresql",
        "EngineVersion": "10.7",
        "Port": 5432,
        "MasterUsername": "postgres",
        "PreferredBackupWindow": "09:33-10:03",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sun:12:22-sun:12:52",
        "ReadReplicaIdentifiers": [],
        "DBClusterMembers": [],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-########",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "HostedZoneId": "Z1PVIF0EXAMPLE",
        "StorageEncrypted": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/287364e4-33e3-4755-a3b0-
a1b2c3d4e5f6",
        "DbClusterResourceId": "cluster-5DSB5IFQDDUVAWOUWM1EXAMPLE",
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:newdbcluster",
        "AssociatedRoles": [],
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "ClusterCreateTime": "2020-06-05T15:06:58.634Z",
        "EngineMode": "provisioned",
```

```
        "DeletionProtection": false,
        "HttpEndpointEnabled": false,
        "CopyTagsToSnapshot": false,
        "CrossAccountClone": false,
        "DomainMemberships": []
    }
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「DB クラスターのスナップショットからの復元」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RestoreDbClusterFromSnapshot」を参照してください。

### restore-db-cluster-to-point-in-time

次のコード例は、restore-db-cluster-to-point-in-time を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB クラスターを特定の時点に復元するには

次の restore-db-cluster-to-point-in-time の例では、database-4 という名前の DB クラスターを可能な限り最新の時刻に復元します。copy-on-write を復元タイプとして使用すると、新しい DB クラスターがソース DB クラスターのクローンとして復元されます。

```
aws rds restore-db-cluster-to-point-in-time \
    --source-db-cluster-identifier database-4 \
    --db-cluster-identifier sample-cluster-clone \
    --restore-type copy-on-write \
    --use-latest-restorable-time
```

出力:

```
{
    "DBCluster": {
        "AllocatedStorage": 1,
        "AvailabilityZones": [
            "us-west-2c",
            "us-west-2a",
            "us-west-2b"
        ],
```

```
        "BackupRetentionPeriod": 7,
        "DatabaseName": "",
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster-clone",
        "DBClusterParameterGroup": "default.aurora-postgresql10",
        "DBSubnetGroup": "default",
        "Status": "creating",
        "Endpoint": "sample-cluster-clone.cluster-############.us-
west-2.rds.amazonaws.com",
        "ReaderEndpoint": "sample-cluster-clone.cluster-ro-############.us-
west-2.rds.amazonaws.com",
        "MultiAZ": false,
        "Engine": "aurora-postgresql",
        "EngineVersion": "10.7",
        "Port": 5432,
        "MasterUsername": "postgres",
        "PreferredBackupWindow": "09:33-10:03",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sun:12:22-sun:12:52",
        "ReadReplicaIdentifiers": [],
        "DBClusterMembers": [],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-########",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "HostedZoneId": "Z1PVIF0EXAMPLE",
        "StorageEncrypted": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/287364e4-33e3-4755-a3b0-
a1b2c3d4e5f6",
        "DbClusterResourceId": "cluster-BIZ77GDSA2XBSTNPFW1EXAMPLE",
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:sample-cluster-
clone",
        "AssociatedRoles": [],
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "CloneGroupId": "8d19331a-099a-45a4-b4aa-11aa22bb33cc44dd",
        "ClusterCreateTime": "2020-03-10T19:57:38.967Z",
        "EngineMode": "provisioned",
        "DeletionProtection": false,
        "HttpEndpointEnabled": false,
        "CopyTagsToSnapshot": false,
        "CrossAccountClone": false
    }
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「DB クラスターを指定の時点の状態に復元する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RestoreDbClusterToPointInTime」を参照してください。

### `restore-db-instance-from-db-snapshot`

次のコード例は、`restore-db-instance-from-db-snapshot` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB スナップショットから DB インスタンスを復元するには

次の `restore-db-instance-from-db-snapshot` の例では、指定された DB スナップショットから `db.t3.small` DB インスタンスクラスで `db7-new-instance` という名前の新しい DB インスタンスを作成します。スナップショットが作成されたソース DB インスタンスは、廃止された DB インスタンスクラスを使用するため、アップグレードできません。

```
aws rds restore-db-instance-from-db-snapshot \
    --db-instance-identifier db7-new-instance \
    --db-snapshot-identifier db7-test-snapshot \
    --db-instance-class db.t3.small
```

出力:

```
{
    "DBInstance": {
        "DBInstanceIdentifier": "db7-new-instance",
        "DBInstanceClass": "db.t3.small",
        "Engine": "mysql",
        "DBInstanceStatus": "creating",

        ...output omitted...

        "PreferredMaintenanceWindow": "mon:07:37-mon:08:07",
        "PendingModifiedValues": {},
        "MultiAZ": false,
        "EngineVersion": "5.7.22",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "ReadReplicaDBInstanceIdentifiers": [],
```

```
        "LicenseModel": "general-public-license",

        ...output omitted...

        "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:db7-new-instance",
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "PerformanceInsightsEnabled": false,
        "DeletionProtection": false,
        "AssociatedRoles": []
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「DB スナップショットからの復元」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RestoreDbInstanceFromDbSnapshot」を参照してください。

### `restore-db-instance-from-s3`

次のコード例は、`restore-db-instance-from-s3` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon S3 のバックアップから DB インスタンスを復元するには

次の `restore-db-instance-from-s3` の例では、`my-backups` S3 バケット内の既存のバックアップから `restored-test-instance` という名前の新しい DB インスタンスを作成します。

```
aws rds restore-db-instance-from-s3 \
    --db-instance-identifier restored-test-instance \
    --allocated-storage 250 --db-instance-class db.m4.large --engine mysql \
    --master-username master --master-user-password secret99 \
    --s3-bucket-name my-backups --s3-ingestion-role-
arn arn:aws:iam::123456789012:role/my-role \
    --source-engine mysql --source-engine-version 5.6.27
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RestoreDbInstanceFromS3」を参照してください。

### restore-db-instance-to-point-in-time

次のコード例は、restore-db-instance-to-point-in-time を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: DB インスタンスを特定の時点に復元するには

次の restore-db-instance-to-point-in-time の例は、指定された時刻に test-instance を restored-test-instance という新しい DB インスタンスに復元します。

```
aws rds restore-db-instance-to-point-in-time \
    --source-db-instance-identifier test-instance \
    --target-db-instance restored-test-instance \
    --restore-time 2018-07-30T23:45:00.000Z
```

出力:

```
{
    "DBInstance": {
        "AllocatedStorage": 20,
        "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:restored-test-
instance",
        "DBInstanceStatus": "creating",
        "DBInstanceIdentifier": "restored-test-instance",
        ...some output omitted...
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「DB インスタンスを指定の時点の状態に復元する」を参照してください。

例 2: レプリケーションされたバックアップから指定された時刻に DB インスタンスを復元するには

次の restore-db-instance-to-point-in-time の例では、Oracle DB インスタンスをレプリケートされた自動バックアップから指定された時間に復元します。

```
aws rds restore-db-instance-to-point-in-time \
    --source-db-instance-automated-backups-arn "arn:aws:rds:us-
west-2:123456789012:auto-backup:ab-jkib2gfq5rv7replzadausbrktni2bn4example" \
```

```
    --target-db-instance-identifier myorclinstance-from-replicated-backup \
    --restore-time 2020-12-08T18:45:00.000Z
```

出力:

```
{
    "DBInstance": {
        "DBInstanceIdentifier": "myorclinstance-from-replicated-backup",
        "DBInstanceClass": "db.t3.micro",
        "Engine": "oracle-se2",
        "DBInstanceStatus": "creating",
        "MasterUsername": "admin",
        "DBName": "ORCL",
        "AllocatedStorage": 20,
        "PreferredBackupWindow": "07:45-08:15",
        "BackupRetentionPeriod": 14,
        ... some output omitted ...
        "DbiResourceId": "db-KGLXG75BGVIWKQT7NQ4EXAMPLE",
        "CACertificateIdentifier": "rds-ca-2019",
        "DomainMemberships": [],
        "CopyTagsToSnapshot": false,
        "MonitoringInterval": 0,
        "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:myorclinstance-from-
replicated-backup",
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "PerformanceInsightsEnabled": false,
        "DeletionProtection": false,
        "AssociatedRoles": [],
        "TagList": []
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「レプリケーションされたバックアップから指定された時刻への復元」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RestoreDbInstanceToPointInTime」を参照してください。

### `start-activity-stream`

次のコード例は、`start-activity-stream` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データベースアクティビティストリーミングをスタートするには

次の start-activity-stream の例では、my-pg-cluster という名前の Aurora クラスターをモニタリングするための非同期アクティビティストリームを開始します。

```
aws rds start-activity-stream \
    --region us-east-1 \
    --mode async \
    --kms-key-id arn:aws:kms:us-east-1:1234567890123:key/a12c345d-6ef7-890g-h123-456i789jk0l1 \
    --resource-arn arn:aws:rds:us-east-1:1234567890123:cluster:my-pg-cluster \
    --apply-immediately
```

出力:

```
{
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:1234567890123:key/a12c345d-6ef7-890g-h123-456i789jk0l1",
    "KinesisStreamName": "aws-rds-das-cluster-0ABCDEFGHI1JKLM2NOPQ3R4S",
    "Status": "starting",
    "Mode": "async",
    "ApplyImmediately": true
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「データベースアクティビティストリームの開始」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartActivityStream」を参照してください。

### start-db-cluster

次のコード例は、start-db-cluster を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB クラスターを開始するには

次の start-db-cluster の例では、DB クラスターとその DB インスタンスを起動します。

```
aws rds start-db-cluster \
    --db-cluster-identifier mydbcluster
```

出力:

```
{
    "DBCluster": {
        "AllocatedStorage": 1,
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1a",
            "us-east-1e",
            "us-east-1b"
        ],
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "DatabaseName": "mydb",
        "DBClusterIdentifier": "mydbcluster",
        ...some output truncated...
    }
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Amazon Aurora DB クラスターの停止と開始」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartDbCluster」を参照してください。

### start-db-instance-automated-backups-replication

次のコード例は、start-db-instance-automated-backups-replication を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クロスリージョン自動バックアップを有効にするには

次の start-db-instance-automated-backups-replication の例では、米国東部 (バージニア北部) リージョン の DB インスタンスから 米国西部 (オレゴン) リージョン への自動バックアップをレプリケーションします。バックアップ保持期間は 14 日間です。

```
aws rds start-db-instance-automated-backups-replication \
    --region us-west-2 \
```

```
    --source-db-instance-arn "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:new-orcl-db" \
    --backup-retention-period 14
```

出力:

```
{
    "DBInstanceAutomatedBackup": {
        "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:new-orcl-db",
        "DbiResourceId": "db-JKIB2GFQ5RV7REPLZA4EXAMPLE",
        "Region": "us-east-1",
        "DBInstanceIdentifier": "new-orcl-db",
        "RestoreWindow": {},
        "AllocatedStorage": 20,
        "Status": "pending",
        "Port": 1521,
        "InstanceCreateTime": "2020-12-04T15:28:31Z",
        "MasterUsername": "admin",
        "Engine": "oracle-se2",
        "EngineVersion": "12.1.0.2.v21",
        "LicenseModel": "bring-your-own-license",
        "OptionGroupName": "default:oracle-se2-12-1",
        "Encrypted": false,
        "StorageType": "gp2",
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "BackupRetentionPeriod": 14,
        "DBInstanceAutomatedBackupsArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:auto-
backup:ab-jkib2gfq5rv7replzadausbrktni2bn4example"
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「クロスリージョン自動バックアップの有効化」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartDbInstanceAutomatedBackupsReplication」を参照してください。

### start-db-instance

次のコード例は、start-db-instance を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB インスタンスを開始するには

次の start-db-instance の例では、指定された DB インスタンスを起動します。

```
aws rds start-db-instance \
    --db-instance-identifier test-instance
```

出力:

```
{
    "DBInstance": {
        "DBInstanceStatus": "starting",
        ...some output truncated...
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartDbInstance」を参照してください。

### start-export-task

次のコード例は、start-export-task を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon S3 にスナップショットをエクスポートするには

次の start-export-task の例では、db5-snapshot-test という名前の DB スナップショットを amzn-s3-demo-bucket という名前の Amazon S3 バケットにエクスポートします。

```
aws rds start-export-task \
    --export-task-identifier my-s3-export \
    --source-arn arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:snapshot:db5-snapshot-test \
    --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket \
    --iam-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/ExportRole \
    --kms-key-id arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abcd0000-7fca-4128-82f2-
aabbccddeeff
```

出力:

```
{
    "ExportTaskIdentifier": "my-s3-export",
```

```
    "SourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:snapshot:db5-snapshot-test",
    "SnapshotTime": "2020-03-27T20:48:42.023Z",
    "S3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
    "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/ExportRole",
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abcd0000-7fca-4128-82f2-
aabbccddeeff",
    "Status": "STARTING",
    "PercentProgress": 0,
    "TotalExtractedDataInGB": 0
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「Amazon S3 バケットへのスナップショットのエクスポート」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartExportTask」を参照してください。

### stop-activity-stream

次のコード例は、stop-activity-stream を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データベースアクティビティストリーミングを停止するには

次の stop-activity-stream の例では、my-pg-cluster という名前の Aurora クラスター内のアクティビティストリームを停止します。

```
aws rds stop-activity-stream \
    --region us-east-1 \
    --resource-arn arn:aws:rds:us-east-1:1234567890123:cluster:my-pg-cluster \
    --apply-immediately
```

出力:

```
{
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:1234567890123:key/a12c345d-6ef7-890g-
h123-456i789jk0l1",
    "KinesisStreamName": "aws-rds-das-cluster-0ABCDEFGHI1JKLM2NOPQ3R4S",
    "Status": "stopping"
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「アクティビティストリームの停止」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopActivityStream」を参照してください。

### stop-db-cluster

次のコード例は、stop-db-cluster を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB クラスターを停止するには

次の stop-db-cluster 例では、DB クラスターとその DB インスタンスを停止します。

```
aws rds stop-db-cluster \
    --db-cluster-identifier mydbcluster
```

出力:

```
{
    "DBCluster": {
        "AllocatedStorage": 1,
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1a",
            "us-east-1e",
            "us-east-1b"
        ],
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "DatabaseName": "mydb",
        "DBClusterIdentifier": "mydbcluster",
        ...some output truncated...
    }
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Amazon Aurora DB クラスターの停止と開始」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopDbCluster」を参照してください。

### stop-db-instance-automated-backups-replication

次のコード例は、stop-db-instance-automated-backups-replication を使用する方法を示しています。

AWS CLI

自動バックアップのレプリケーションを停止するには

次の stop-db-instance-automated-backups-replication は、米国西部 (オレゴン) リージョンへの自動バックアップのレプリケーションを終了します。レプリケーションされたバックアップは、設定されたバックアップ保持期間に従って保持されます。

```
aws rds stop-db-instance-automated-backups-replication \
    --region us-west-2 \
    --source-db-instance-arn "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:new-orcl-db"
```

出力:

```
{
    "DBInstanceAutomatedBackup": {
        "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:new-orcl-db",
        "DbiResourceId": "db-JKIB2GFQ5RV7REPLZA4EXAMPLE",
        "Region": "us-east-1",
        "DBInstanceIdentifier": "new-orcl-db",
        "RestoreWindow": {
            "EarliestTime": "2020-12-04T23:13:21.030Z",
            "LatestTime": "2020-12-07T19:59:57Z"
        },
        "AllocatedStorage": 20,
        "Status": "replicating",
        "Port": 1521,
        "InstanceCreateTime": "2020-12-04T15:28:31Z",
        "MasterUsername": "admin",
        "Engine": "oracle-se2",
        "EngineVersion": "12.1.0.2.v21",
        "LicenseModel": "bring-your-own-license",
        "OptionGroupName": "default:oracle-se2-12-1",
        "Encrypted": false,
        "StorageType": "gp2",
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "BackupRetentionPeriod": 7,
```

```
        "DBInstanceAutomatedBackupsArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:auto-
backup:ab-jkib2gfq5rv7replzadausbrktni2bn4example"
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「自動バックアップレプリケーションの停止」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopDbInstanceAutomatedBackupsReplication」を参照してください。

### stop-db-instance

次のコード例は、stop-db-instance を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB インスタンスを停止するには

次の stop-db-instance の例では、指定された DB インスタンスを停止します。

```
aws rds stop-db-instance \
    --db-instance-identifier test-instance
```

出力:

```
{
    "DBInstance": {
        "DBInstanceStatus": "stopping",
        ...some output truncated...
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopDbInstance」を参照してください。

### switchover-blue-green-deployment

次のコード例は、switchover-blue-green-deployment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: RDS DB インスタンスのブルー/グリーンデプロイを切り替えるには

次の switchover-blue-green-deployment の例では、指定されたグリーン環境を新しい本番環境として昇格させます。

```
aws rds switchover-blue-green-deployment \
    --blue-green-deployment-identifier bgd-wi89nwzglccsfake \
    --switchover-timeout 300
```

出力:

```
{
    "BlueGreenDeployment": {
        "BlueGreenDeploymentIdentifier": "bgd-v53303651eexfake",
        "BlueGreenDeploymentName": "bgd-cli-test-instance",
        "Source": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-instance",
        "Target": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-instance-green-
blhi1e",
        "SwitchoverDetails": [
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-green-blhi1e",
                "Status": "AVAILABLE"
            },
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-1",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-1-green-k5fv7u",
                "Status": "AVAILABLE"
            },
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-2",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-2-green-ggsh8m",
                "Status": "AVAILABLE"
            },
            {
```

```
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-3",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-3-green-o2vwm0",
                "Status": "AVAILABLE"
            }
        ],
        "Tasks": [
            {
                "Name": "CREATING_READ_REPLICA_OF_SOURCE",
                "Status": "COMPLETED"
            },
            {
                "Name": "DB_ENGINE_VERSION_UPGRADE",
                "Status": "COMPLETED"
            },
            {
                "Name": "CONFIGURE_BACKUPS",
                "Status": "COMPLETED"
            },
            {
                "Name": "CREATING_TOPOLOGY_OF_SOURCE",
                "Status": "COMPLETED"
            }
        ],
        "Status": "SWITCHOVER_IN_PROGRESS",
        "CreateTime": "2022-02-25T22:33:22.225000+00:00"
    }
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「ブルー/グリーンデプロイの切り替え」を参照してください。

例 2: Aurora MySQL DB クラスターのブルー/グリーンデプロイを昇格させるには

次の switchover-blue-green-deployment の例では、指定されたグリーン環境を新しい本番環境として昇格させます。

```
aws rds switchover-blue-green-deployment \
    --blue-green-deployment-identifier bgd-wi89nwzglccsfake \
    --switchover-timeout 300
```

出力:

```
{
    "BlueGreenDeployment": {
        "BlueGreenDeploymentIdentifier": "bgd-wi89nwzglccsfake",
        "BlueGreenDeploymentName": "my-blue-green-deployment",
        "Source": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-aurora-mysql-
cluster",
        "Target": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-aurora-mysql-
cluster-green-3ud8z6",
        "SwitchoverDetails": [
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-
aurora-mysql-cluster",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-
aurora-mysql-cluster-green-3ud8z6",
                "Status": "AVAILABLE"
            },
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-aurora-
mysql-cluster-1",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-aurora-
mysql-cluster-1-green-bvxc73",
                "Status": "AVAILABLE"
            },
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-aurora-
mysql-cluster-2",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-aurora-
mysql-cluster-2-green-7wc4ie",
                "Status": "AVAILABLE"
            },
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-aurora-
mysql-cluster-3",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-aurora-
mysql-cluster-3-green-p4xxkz",
                "Status": "AVAILABLE"
            },
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-excluded-member-endpoint",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-excluded-member-endpoint-green-np1ikl",
                "Status": "AVAILABLE"
```

```
            },
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-reader-endpoint",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-reader-endpoint-green-miszlf",
                "Status": "AVAILABLE"
            }
        ],
        "Tasks": [
            {
                "Name": "CREATING_READ_REPLICA_OF_SOURCE",
                "Status": "COMPLETED"
            },
            {
                "Name": "DB_ENGINE_VERSION_UPGRADE",
                "Status": "COMPLETED"
            },
            {
                "Name": "CREATE_DB_INSTANCES_FOR_CLUSTER",
                "Status": "COMPLETED"
            },
            {
                "Name": "CREATE_CUSTOM_ENDPOINTS",
                "Status": "COMPLETED"
            }
        ],
        "Status": "SWITCHOVER_IN_PROGRESS",
        "CreateTime": "2022-02-25T22:38:49.522000+00:00"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「ブルー/グリーンデプロイの切り替え」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SwitchoverBlueGreenDeployment」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Amazon RDS Data Service の例

次のコード例は、Amazon RDS データサービス で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック


- アクション


## アクション

### `batch-execute-statement`

次のコード例は、`batch-execute-statement` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バッチ SQL ステートメントを実行するには

次の `batch-execute-statement` の例では、パラメータセットを使用してデータの配列に対してバッチ SQL ステートメントを実行します。

```
aws rds-data batch-execute-statement \
    --resource-arn "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:mydbcluster" \
    --database "mydb" \
    --secret-arn "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:mysecret" \
    --sql "insert into mytable values (:id, :val)" \
    --parameter-sets "[[{\"name\": \"id\", \"value\": {\"longValue\": 1}},{\"name\":
 \"val\", \"value\": {\"stringValue\": \"ValueOne\"}}],
       [{\"name\": \"id\", \"value\": {\"longValue\": 2}},{\"name\": \"val\",
 \"value\": {\"stringValue\": \"ValueTwo\"}}],
       [{\"name\": \"id\", \"value\": {\"longValue\": 3}},{\"name\": \"val\",
 \"value\": {\"stringValue\": \"ValueThree\"}}]]"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「Aurora Serverless v1 の Data API の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchExecuteStatement」を参照してください。

### begin-transaction

次のコード例は、begin-transaction を使用する方法を示しています。

AWS CLI

SQL トランザクションを開始するには

次の begin-transaction の例では、SQL トランザクションを開始します。

```
aws rds-data begin-transaction \
    --resource-arn "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:mydbcluster" \
    --database "mydb" \
    --secret-arn "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:mysecret"
```

出力:

```
{
    "transactionId": "ABC1234567890xyz"
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「Aurora Serverless v1 の Data API の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BeginTransaction」を参照してください。

### commit-transaction

次のコード例は、commit-transaction を使用する方法を示しています。

AWS CLI

SQL トランザクションをコミットするには

次の commit-transaction の例では、指定された SQL トランザクションを終了し、そのトランザクションの一部として行った変更をコミットします。

```
aws rds-data commit-transaction \
    --resource-arn "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:mydbcluster" \
    --secret-arn "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:mysecret" \
    --transaction-id "ABC1234567890xyz"
```

出力:

```
{
    "transactionStatus": "Transaction Committed"
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「Aurora Serverless v1 の Data API の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CommitTransaction」を参照してください。

### execute-statement

次のコード例は、execute-statement を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: トランザクションの一部である SQL ステートメントを実行するには

次の execute-statement の例は、トランザクションの一部である SQL ステートメントを実行します。

```
aws rds-data execute-statement \
    --resource-arn "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:mydbcluster" \
    --database "mydb" \
    --secret-arn "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:mysecret" \
    --sql "update mytable set quantity=5 where id=201" \
    --transaction-id "ABC1234567890xyz"
```

出力:

```
{
    "numberOfRecordsUpdated": 1
}
```

例 2: パラメータを使用して SQL ステートメントを実行するには

以下の execute-statement の例は、パラメータを使用して SQL ステートメントを実行します。

```
aws rds-data execute-statement \
    --resource-arn "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:mydbcluster" \
    --database "mydb" \
    --secret-arn "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:mysecret" \
    --sql "insert into mytable values (:id, :val)" \
    --parameters "[{\"name\": \"id\", \"value\": {\"longValue\": 1}},{\"name\":
 \"val\", \"value\": {\"stringValue\": \"value1\"}}]"
```

出力:

```
{
    "numberOfRecordsUpdated": 1
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「Aurora Serverless v1 の Data API の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ExecuteStatement」を参照してください。

### rollback-transaction

次のコード例は、rollback-transaction を使用する方法を示しています。

AWS CLI

SQL トランザクションをロールバックするには

次の rollback-transaction の例では、指定された SQL トランザクションをロールバックします。

```
aws rds-data rollback-transaction \
    --resource-arn "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:mydbcluster" \
    --secret-arn "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:mysecret" \
    --transaction-id "ABC1234567890xyz"
```

出力:

```
{
    "transactionStatus": "Rollback Complete"
```

```
}
```

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「Aurora Serverless v1 の Data API の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RollbackTransaction」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Amazon RDS Performance Insights の例

次のコード例は、Amazon RDS Performance Insights で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `create-performance-analysis-report`

次のコード例は、`create-performance-analysis-report` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パフォーマンス分析レポートを表示するには

次の `create-performance-analysis-report` の例では、データベースの db-abcdefg123456789 に対して、開始時間 1682969503 と終了時間 1682979503 を使用してパフォーマンス分析レポートを作成します。

```
aws pi create-performance-analysis-report \
    --service-type RDS \
    --identifier db-abcdefg123456789 \
    --start-time 1682969503 \
```

```
    --end-time 1682979503
```

出力:

```
{
    "AnalysisReportId": "report-0234d3ed98e28fb17"
}
```

パフォーマンス分析レポートの作成の詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「Performance Insights でのパフォーマンス分析レポートの作成」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Performance Insights でのパフォーマンス分析レポートの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreatePerformanceAnalysisReport」を参照してください。

### delete-performance-analysis-report

次のコード例は、delete-performance-analysis-report を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パフォーマンス分析レポートを削除するには

次の delete-performance-analysis-report 例では、レポート ID が report-0d99cc91c4422ee61 であるパフォーマンス分析レポートを削除します。

```
aws pi delete-performance-analysis-report \
    --service-type RDS \
    --identifier db-abcdefg123456789 \
    --analysis-report-id report-0d99cc91c4422ee61
```

このコマンドでは何も出力されません。

パフォーマンス分析レポートの削除の詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「Performance Insights のパフォーマンス分析レポートの削除」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Performance Insights のパフォーマンス分析レポートの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePerformanceAnalysisReport」を参照してください。

### describe-dimension-keys

次のコード例は、describe-dimension-keys を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ディメンションキーについて説明するには

この例では、すべての待機イベントの名前をリクエストします。データは、イベント名と、指定された期間におけるそれらのイベントの集計値によって要約されます。

コマンド:

```
aws pi describe-dimension-keys --service-type RDS --identifier db-
LKCGOBK26374TPTDFXOIWVCPPM --start-time 1527026400 --end-time 1527080400 --
metric db.load.avg --group-by '{"Group":"db.wait_event"}'
```

出力:

```
{
    "AlignedEndTime": 1.5270804E9,
    "AlignedStartTime": 1.5270264E9,
    "Keys": [
        {
            "Dimensions": {"db.wait_event.name": "wait/synch/mutex/innodb/
aurora_lock_thread_slot_futex"},
            "Total": 0.05906906851195666
        },
        {
            "Dimensions": {"db.wait_event.name": "wait/io/aurora_redo_log_flush"},
            "Total": 0.015824722186149193
        },
        {
            "Dimensions": {"db.wait_event.name": "CPU"},
            "Total": 0.008014396230265477
        },
        {
            "Dimensions": {"db.wait_event.name": "wait/io/
aurora_respond_to_client"},
            "Total": 0.0036361612526204477
        },
        {
```

```
            "Dimensions": {"db.wait_event.name": "wait/io/table/sql/handler"},
            "Total": 0.0019108398419382965
        },
        {
            "Dimensions": {"db.wait_event.name": "wait/synch/cond/mysys/
my_thread_var::suspend"},
            "Total": 8.533847837782684E-4
        },
        {
            "Dimensions": {"db.wait_event.name": "wait/io/file/csv/data"},
            "Total": 6.864181956477376E-4
        },
        {
            "Dimensions": {"db.wait_event.name": "Unknown"},
            "Total": 3.895887056379051E-4
        },
        {
            "Dimensions": {"db.wait_event.name": "wait/synch/mutex/sql/
FILE_AS_TABLE::LOCK_shim_lists"},
            "Total": 3.710368625122906E-5
        },
        {
            "Dimensions": {"db.wait_event.name": "wait/lock/table/sql/handler"},
            "Total": 0
        }
    ]
}
```

例 2: DB 負荷に最も寄与するステートメントの SQL ID を検索するには

次の `describe-dimension-keys` は、DB 負荷に最も寄与した 10 のステートメントの SQL ステートメントと SQL ID をリクエストします。

```
aws pi describe-dimension-keys \
    --service-type RDS \
    --identifier db-abcdefg123456789 \
    --start-time 2023-05-01T00:00:00Z \
    --end-time 2023-05-01T01:00:00Z \
    --metric db.load.avg \
    --group-by '{"Group": "db.sql", "Dimensions": ["db.sql.id",
 "db.sql.statement"],"Limit": 10}'
```

出力:

```
{
    "AlignedEndTime": 1.5270804E9,
    "AlignedStartTime": 1.5270264E9,
    "Identifier": "db-abcdefg123456789",
    "MetricList": [
        {
            "Keys": [
                {
                    "Dimensions": {"db.sql.id": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
 "db.sql.statement": "SELECT * FROM customers WHERE customer_id = 123"},
                    "Total": 25.5,"Partitions": [12.3, 13.2]
                }
            ]
        }
    ]
}
```

Performance Insights のディメンションの詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「データベース負荷」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「データベース負荷」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDimensionKeys」を参照してください。

### get-dimension-key-details

次のコード例は、get-dimension-key-details を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB インスタンスの指定されたディメンショングループの詳細を取得するには

次の get-dimension-key-details 例では、DB インスタンス db-10BCD2EFGHIJ3KL4M5NO6PQRS5 の SQL ステートメントの全文を取得します。--group は db.sql であり、--group-identifier は db.sql.id です。この例では、example-sql-id は get-resource-metrics または describe-dimension-keys オペレーションを使用して取得された SQL ID を表します。この例では、ディメンションの詳細を使用できます。したがって、Performance Insights は、SQL ステートメントを切り捨てることなく、その全文を取得します。

```
aws pi get-dimension-key-details \
```

```
    --service-type RDS \
    --identifier db-10BCD2EFGHIJ3KL4M5NO6PQRS5 \
    --group db.sql \
    --group-identifier example-sql-id \
    --requested-dimensions statement
```

出力:

```
{
    "Dimensions":[
        {
            "Value": "SELECT e.last_name, d.department_name FROM employees e,
 departments d WHERE e.department_id=d.department_id",
            "Dimension": "db.sql.statement",
            "Status": "AVAILABLE"
        },
    ...
    ]
}
```

Performance Insights のディメンションの詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「データベース負荷」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「データベース負荷」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDimensionKeyDetails」を参照してください。

### get-performance-analysis-report

次のコード例は、get-performance-analysis-report を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パフォーマンス分析レポートを表示するには

次の get-performance-analysis-report 例では、レポート ID report-0d99cc91c4422ee61 を持つデータベース db-abcdefg123456789 のパフォーマンス分析レポートを取得します。レスポンスには、レポートのステータス、ID、時間の詳細、およびインサイトが表示されます。

```
aws pi get-performance-analysis-report \
```

```
    --service-type RDS \
    --identifier db-abcdefg123456789 \
    --analysis-report-id report-0d99cc91c4422ee61
```

出力:

```
{
    "AnalysisReport": {
        "Status": "Succeeded",
        "ServiceType": "RDS",
        "Identifier": "db-abcdefg123456789",
        "StartTime": 1680583486.584,
        "AnalysisReportId": "report-0d99cc91c4422ee61",
        "EndTime": 1680587086.584,
        "CreateTime": 1680587087.139,
        "Insights": [
            ... (Condensed for space)
       ]
    }
}
```

パフォーマンス分析レポートの詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「一定期間のデータベースパフォーマンスの分析」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「一定期間のデータベースパフォーマンスの分析」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPerformanceAnalysisReport」を参照してください。

### get-resource-metadata

次のコード例は、get-resource-metadata を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データベースのリソースメタデータを取得するには

次の get-resource-metadata 例では、データベース db-abcdefg123456789 のリソースメタデータを取得します。レスポンスは、SQL ダイジェスト統計が有効になっていることを示しています。

```
aws pi get-resource-metadata \
```

```
    --service-type RDS \
    --identifier db-abcdefg123456789
```

出力:

```
{
    "Identifier": "db-abcdefg123456789",
    "Features":{
        "SQL_DIGEST_STATISTICS":{
            "Status": "ENABLED"
        }
    }
}
```

Performance Insights の SQL 統計の詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「Performance Insights の SQL 統計」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Performance Insights の SQL 統計」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetResourceMetadata」を参照してください。

### get-resource-metrics

次のコード例は、get-resource-metrics を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースメトリクスを取得するには

この例では、db.wait_event ディメンショングループと、そのグループ内の db.wait_event.name ディメンションのデータポイントをリクエストします。レスポンスでは、関連するデータポイントは、リクエストされたディメンション (db.wait_event.name) によってグループ化されます。

コマンド:

```
aws pi get-resource-metrics --service-type RDS --identifier db-LKCGOBK26374TPTDFXOIWVCPPM --start-time 1527026400 --end-time 1527080400 --period-in-seconds 300 --metric db.load.avg --metric-queries file://metric-queries.json
```

--metric-queries の引数は、JSON ファイル metric-queries.json に保存されます。ファイルの内容は次のとおりです。

```
[
    {
        "Metric": "db.load.avg",
        "GroupBy": {
            "Group":"db.wait_event"
        }
    }
]
```

出力:

```
{
    "AlignedEndTime": 1.5270804E9,
    "AlignedStartTime": 1.5270264E9,
    "Identifier": "db-LKCGOBK26374TPTDFXOIWVCPPM",
    "MetricList": [
        {
            "Key": {
                "Metric": "db.load.avg"
            },
            "DataPoints": [
                {
                    "Timestamp": 1527026700.0,
                    "Value": 1.3533333333333333
                },
                {
                    "Timestamp": 1527027000.0,
                    "Value": 0.88
                },
                <...remaining output omitted...>
            ]
        },
        {
            "Key": {
                "Metric": "db.load.avg",
                "Dimensions": {
                    "db.wait_event.name": "wait/synch/mutex/innodb/
aurora_lock_thread_slot_futex"
                }
            },
            "DataPoints": [
                {
                    "Timestamp": 1527026700.0,
```

```
                    "Value": 0.8566666666666667
                },
                {
                    "Timestamp": 1527027000.0,
                    "Value": 0.8633333333333333
                },
                <...remaining output omitted...>
            ],
        },
            <...remaining output omitted...>
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetResourceMetrics」を参照してください。

### list-available-resource-dimensions

次のコード例は、list-available-resource-dimensions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB インスタンスでメトリクスタイプに対してクエリできるディメンションを一覧表示するには

次の list-available-resource-dimensions 例では、データベース db-abcdefg123456789 に対してクエリできる db.load メトリクスを一覧表示します。

```
aws pi list-available-resource-dimensions \
    --service-type RDS \
    --identifier db-abcdefg123456789 \
    --metrics db.load
```

出力:

```
{
    "MetricDimensions": [
        {
            "Metric": "db.load",
            "Groups": [
                {
                    "Group": "db.user",
```

```
                    "Dimensions": [
                        {
                            "Identifier": "db.user.id"
                        },
                        {
                            "Identifier": "db.user.name"
                        }
                    ]
                },
                {
                    "Group": "db.sql_tokenized",
                    "Dimensions": [
                        {
                            "Identifier": "db.sql_tokenized.id"
                        },
                        {
                            "Identifier": "db.sql_tokenized.db_id"
                        },
                        {
                            "Identifier": "db.sql_tokenized.statement"
                        }
                    ]
                },
                ...
            ]
        }
    ]
}
```

Performance Insights のディメンションの詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「データベース負荷」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「データベース負荷」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAvailableResourceDimensions」を参照してください。

### `list-available-resource-metrics`

次のコード例は、`list-available-resource-metrics` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DB インスタンスのメトリクスタイプに対してクエリできるメトリクスを一覧表示するには

次の list-available-resource-metrics 例では、データベース db-abcdefg123456789 に対してクエリできる db.load メトリクスを一覧表示します。

```
aws pi list-available-resource-metrics \
    --service-type RDS \
    --identifier db-abcdefg123456789 \
    --metric-types "os" "db"
```

出力:

```
{
    "Metrics": [
        {
            "Description": "The number of virtual CPUs for the DB instance",
            "Metric": "os.general.numVCPUs",
            "Unit": "vCPUs"
        },
        ......,
        {
            "Description": "Time spent reading data file blocks by backends in this
 instance",
            "Metric": "db.IO.read_latency",
            "Unit": "Milliseconds per block"
        },
        ......
    ]
}
```

Performance Insights のメトリクスの詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「データベース負荷」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「データベース負荷」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAvailableResourceMetrics」を参照してください。

### list-performance-analysis-reports

次のコード例は、list-performance-analysis-reports を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データベースのパフォーマンス分析レポートを一覧表示するには

次の list-performance-analysis-reports 例は、データベース db-abcdefg123456789 のパフォーマンス分析レポートを一覧表示します。レスポンスには、すべてのレポートがレポートの ID、ステータス、および時間の詳細とともに一覧表示されます。

```
aws pi list-performance-analysis-reports \
    --service-type RDS \
    --identifier db-abcdefg123456789
```

出力:

```
{
    "AnalysisReports": [
        {
            "Status": "Succeeded",
            "EndTime": 1680587086.584,
            "CreateTime": 1680587087.139,
            "StartTime": 1680583486.584,
            "AnalysisReportId": "report-0d99cc91c4422ee61"
        },
        {
            "Status": "Succeeded",
            "EndTime": 1681491137.914,
            "CreateTime": 1681491145.973,
            "StartTime": 1681487537.914,
            "AnalysisReportId": "report-002633115cc002233"
        },
        {
            "Status": "Succeeded",
            "EndTime": 1681493499.849,
            "CreateTime": 1681493507.762,
            "StartTime": 1681489899.849,
            "AnalysisReportId": "report-043b1e006b47246f9"
        },
        {
            "Status": "InProgress",
            "EndTime": 1682979503.0,
            "CreateTime": 1682979618.994,
            "StartTime": 1682969503.0,
            "AnalysisReportId": "report-01ad15f9b88bcbd56"
        }
    ]
}
```

パフォーマンス分析レポートの詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「一定期間のデータベースパフォーマンスの分析」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「一定期間のデータベースパフォーマンスの分析」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPerformanceAnalysisReports」を参照してください。

### `list-tags-for-resource`

次のコード例は、`list-tags-for-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パフォーマンス分析レポートのタグを一覧表示するには

次の `list-tags-for-resource` 例では、レポート ID `report-0d99cc91c4422ee61` を持つパフォーマンス分析レポートのタグを一覧表示します。

```
aws pi list-tags-for-resource \
    --service-type RDS \
    --resource-arn arn:aws:pi:us-west-2:123456789012:perf-reports/RDS/db-abcdefg123456789/report-0d99cc91c4422ee61
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Value": "test-tag",
            "Key": "name"
        }
    ]
}
```

パフォーマンス分析レポートのタグ付けの詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「Performance Insights のパフォーマンス分析レポートにタグを追加する」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Performance Insights のパフォーマンス分析レポートにタグを追加する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パフォーマンス分析レポートにタグを追加するには

次の tag-resource 例では、タグ値 test-tag を持つタグキー name を、レポート ID report-0d99cc91c4422ee61 を持つパフォーマンス分析レポートに追加します。

```
aws pi tag-resource \
    --service-type RDS \
    --resource-arn arn:aws:pi:us-west-2:123456789012:perf-reports/RDS/db-
abcdefg123456789/report-0d99cc91c4422ee61 \
    --tags Key=name,Value=test-tag
```

このコマンドでは何も出力されません。

パフォーマンス分析レポートのタグ付けの詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「Performance Insights のパフォーマンス分析レポートにタグを追加する」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Performance Insights のパフォーマンス分析レポートにタグを追加する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パフォーマンス分析レポートにタグを削除するには

次の untag-resource 例では、レポート ID report-0d99cc91c4422ee61 を持つパフォーマンス分析レポートのタグ name を削除します。

```
aws pi untag-resource \
    --service-type RDS \
    --resource-arn arn:aws:pi:us-west-2:123456789012:perf-reports/RDS/db-
abcdefg123456789/report-0d99cc91c4422ee61 \
```

```
    --tag-keys name
```

このコマンドでは何も出力されません。

パフォーマンス分析レポートのタグ付けの詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「Performance Insights のパフォーマンス分析レポートにタグを追加する」および「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Performance Insights のパフォーマンス分析レポートにタグを追加する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

## Amazon Redshift examples using AWS CLI

次のコード例は、Amazon Redshift で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `accept-reserved-node-exchange`

次のコード例は、`accept-reserved-node-exchange` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リザーブドノード交換を受け入れるには

次の `accept-reserved-node-exchange` の例では、DC1 リザーブドノードと DC2 リザーブドノードの交換を受け入れます。

```
aws redshift accept-reserved-node-exchange /
    --reserved-node-id 12345678-12ab-12a1-1a2a-12ab-12a12EXAMPLE /
    --target-reserved-node-offering-id 12345678-12ab-12a1-1a2a-12ab-12a12EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "ExchangedReservedNode": {
        "ReservedNodeId": "12345678-12ab-12a1-1a2a-12ab-12a12EXAMPLE",
        "ReservedNodeOfferingId": "12345678-12ab-12a1-1a2a-12ab-12a12EXAMPLE",
        "NodeType": "dc2.large",
        "StartTime": "2019-12-06T21:17:26Z",
        "Duration": 31536000,
        "FixedPrice": 0.0,
        "UsagePrice": 0.0,
        "CurrencyCode": "USD",
        "NodeCount": 1,
        "State": "exchanging",
        "OfferingType": "All Upfront",
        "RecurringCharges": [
            {
                "RecurringChargeAmount": 0.0,
                "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
            }
        ],
        "ReservedNodeOfferingType": "Regular"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「AWS CLI を使用したリザーブドノードのアップグレード」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AcceptReservedNodeExchange」を参照してください。

### authorize-cluster-security-group-ingress

次のコード例は、authorize-cluster-security-group-ingress を使用する方法を示しています。

AWS CLI

EC2 セキュリティ グループへのアクセスを承認する この例では、名前付き Amazon EC2 セキュリティグループへのアクセスを許可します。コマンド:

```
aws redshift authorize-cluster-security-group-ingress --cluster-security-group-name
 mysecuritygroup --ec2-security-group-name myec2securitygroup --ec2-security-group-
owner-id 123445677890
```

CIDR 範囲へのアクセスの許可 この例では、CIDR 範囲へのアクセスを許可します。コマンド :

```
aws redshift authorize-cluster-security-group-ingress --cluster-security-group-name
 mysecuritygroup --cidrip 192.168.100.100/32
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AuthorizeClusterSecurityGroupIngress」を参照してください。

### `authorize-snapshot-access`

次のコード例は、`authorize-snapshot-access` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットを復元する AWS アカウントを承認する SnapshotThis 例では、スナップショット `my-snapshot-id` を復元する AWS アカウント `444455556666` を許可します。デフォルトの出力は JSON 形式です。コマンドは次のとおりです。

```
aws redshift authorize-snapshot-access --snapshot-id my-snapshot-id --account-with-
restore-access 444455556666
```

結果:

```
{
   "Snapshot": {
      "Status": "available",
      "SnapshotCreateTime": "2013-07-17T22:04:18.947Z",
      "EstimatedSecondsToCompletion": 0,
      "AvailabilityZone": "us-east-1a",
      "ClusterVersion": "1.0",
      "MasterUsername": "adminuser",
```

```
      "Encrypted": false,
      "OwnerAccount": "111122223333",
      "BackupProgressInMegabytes": 11.0,
      "ElapsedTimeInSeconds": 0,
      "DBName": "dev",
      "CurrentBackupRateInMegabytesPerSecond: 0.1534,
      "ClusterCreateTime": "2013-01-22T21:59:29.559Z",
      "ActualIncrementalBackupSizeInMegabytes"; 11.0,
      "SnapshotType": "manual",
      "NodeType": "dw.hs1.xlarge",
      "ClusterIdentifier": "mycluster",
      "TotalBackupSizeInMegabytes": 20.0,
      "Port": 5439,
      "NumberOfNodes": 2,
      "SnapshotIdentifier": "my-snapshot-id"
   }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AuthorizeSnapshotAccess」を参照してください。

### batch-delete-cluster-snapshots

次のコード例は、batch-delete-cluster-snapshots を使用する方法を示しています。

AWS CLI

一連のクラスタースナップショットを削除するには

次の batch-delete-cluster-snapshots の例では、手動クラスタースナップショットのセットを削除します。

```
aws redshift batch-delete-cluster-snapshots \
        --
identifiers SnapshotIdentifier=mycluster-2019-11-06-14-12 SnapshotIdentifier=mycluster-2019-
```

出力:

```
{
    "Resources": [
        "mycluster-2019-11-06-14-12",
        "mycluster-2019-11-06-14-20"
```

```
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「Amazon Redshift スナップショット」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchDeleteClusterSnapshots」を参照してください。

### batch-modify-cluster-snapshots

次のコード例は、batch-modify-cluster-snapshots を使用する方法を示しています。

AWS CLI

一連のクラスタースナップショットを変更するには

次の batch-modify-cluster-snapshots の例では、一連のクラスタースナップショットの設定を変更します。

```
aws redshift batch-modify-cluster-snapshots \
    --snapshot-identifier-list mycluster-2019-11-06-16-31 mycluster-2019-11-06-16-32
 \
    --manual-snapshot-retention-period 30
```

出力:

```
{
    "Resources": [
        "mycluster-2019-11-06-16-31",
        "mycluster-2019-11-06-16-32"
    ],
    "Errors": [],
    "ResponseMetadata": {
        "RequestId": "12345678-12ab-12a1-1a2a-12ab-12a12EXAMPLE",
        "HTTPStatusCode": 200,
        "HTTPHeaders": {
                "x-amzn-requestid": "12345678-12ab-12a1-1a2a-12ab-12a12EXAMPLE,
                "content-type": "text/xml",
                "content-length": "480",
                "date": "Sat, 07 Dec 2019 00:36:09 GMT",
                "connection": "keep-alive"
```

```
        },
        "RetryAttempts": 0
    }
}
```

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「Amazon Redshift スナップショット」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchModifyClusterSnapshots」を参照してください。

### cancel-resize

次のコード例は、cancel-resize を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスターのサイズ変更をキャンセルするには

次の cancel-resize の例では、クラスターの従来のサイズ変更オペレーションをキャンセルします。

```
aws redshift cancel-resize \
    --cluster-identifier mycluster
```

出力:

```
{
    "TargetNodeType": "dc2.large",
    "TargetNumberOfNodes": 2,
    "TargetClusterType": "multi-node",
    "Status": "CANCELLING",
    "ResizeType": "ClassicResize",
    "TargetEncryptionType": "NONE"
}
```

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「Amazon Redshift クラスターのサイズ調整」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelResize」を参照してください。https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/redshift/cancel-resize.html

### copy-cluster-snapshot

次のコード例は、copy-cluster-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのクラスターバージョンの記述を取得する この例は、すべてのクラスターバージョンの記述を返します。デフォルトの出力は JSON 形式です。コマンドは次のとおりです。

```
aws redshift copy-cluster-snapshot --source-snapshot-identifier
 cm:examplecluster-2013-01-22-19-27-58 --target-snapshot-identifier my-saved-
snapshot-copy
```

結果:

```
{
   "Snapshot": {
      "Status": "available",
      "SnapshotCreateTime": "2013-01-22T19:27:58.931Z",
      "AvailabilityZone": "us-east-1c",
      "ClusterVersion": "1.0",
      "MasterUsername": "adminuser",
      "DBName": "dev",
      "ClusterCreateTime": "2013-01-22T19:23:59.368Z",
      "SnapshotType": "manual",
      "NodeType": "dw.hs1.xlarge",
      "ClusterIdentifier": "examplecluster",
      "Port": 5439,
      "NumberOfNodes": "2",
      "SnapshotIdentifier": "my-saved-snapshot-copy"
   },
   "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "3b279691-64e3-11e2-bec0-17624ad140dd"
   }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CopyClusterSnapshot」を参照してください。

### create-cluster-parameter-group

次のコード例は、create-cluster-parameter-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスターパラメータグループを作成する この例では、新しいクラスターパラメータグループを作成します。コマンド:

```
aws redshift create-cluster-parameter-group --parameter-group-name
 myclusterparametergroup --parameter-group-family redshift-1.0 --description "My
 first cluster parameter group"
```

結果:

```
{
   "ClusterParameterGroup": {
      "ParameterGroupFamily": "redshift-1.0",
      "Description": "My first cluster parameter group",
      "ParameterGroupName": "myclusterparametergroup"
   },
   "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "739448f0-64cc-11e2-8f7d-3b939af52818"
   }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateClusterParameterGroup」を参照してください。

### create-cluster-security-group

次のコード例は、create-cluster-security-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスターセキュリティグループの作成 この例では、新しいクラスターセキュリティグループを作成します。デフォルトの出力は JSON 形式です。コマンドは次のとおりです。

```
aws redshift create-cluster-security-group --cluster-security-group-name
 mysecuritygroup --description "This is my cluster security group"
```

結果:

```
{
   "create_cluster_security_group_response": {
```

```
      "create_cluster_security_group_result": {
         "cluster_security_group": {
            "description": "This is my cluster security group",
            "owner_id": "300454760768",
            "cluster_security_group_name": "mysecuritygroup",
            "ec2_security_groups": \[],
            "ip_ranges": \[]
         }
      },
      "response_metadata": {
         "request_id": "5df486a0-343a-11e2-b0d8-d15d0ef48549"
      }
   }
}
```

`--output text` オプションコマンドを使用して、同じ情報をテキスト形式で取得することもできます。

`--output text` オプションコマンド:

オプションコマンド:

```
aws redshift create-cluster-security-group --cluster-security-group-name
 mysecuritygroup --description "This is my cluster security group" --output text
```

結果:

```
This is my cluster security group   300454760768    mysecuritygroup
a0c0bfab-343a-11e2-95d2-c3dc9fe8ab57
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateClusterSecurityGroup」を参照してください。

### `create-cluster-snapshot`

次のコード例は、`create-cluster-snapshot` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラススナップショットを作成する この例では、新しいクラスターを作成します。デフォルトの出力は JSON 形式です。コマンドは次のとおりです。

```
aws redshift create-cluster-snapshot --cluster-identifier mycluster --snapshot-
identifier my-snapshot-id
```

結果:

```
{
   "Snapshot": {
      "Status": "creating",
      "SnapshotCreateTime": "2013-01-22T22:20:33.548Z",
      "AvailabilityZone": "us-east-1a",
      "ClusterVersion": "1.0",
      "MasterUsername": "adminuser",
      "DBName": "dev",
      "ClusterCreateTime": "2013-01-22T21:59:29.559Z",
      "SnapshotType": "manual",
      "NodeType": "dw.hs1.xlarge",
      "ClusterIdentifier": "mycluster",
      "Port": 5439,
      "NumberOfNodes": "2",
      "SnapshotIdentifier": "my-snapshot-id"
   },
   "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "f024d1a5-64e1-11e2-88c5-53eb05787dfb"
   }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateClusterSnapshot」を参照してください。

### create-cluster-subnet-group

次のコード例は、create-cluster-subnet-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスターサブネットグループを作成する この例では、新しいクラスターサブネットグループを作成します。コマンド:

```
aws redshift create-cluster-subnet-group --cluster-subnet-group-name mysubnetgroup
 --description "My subnet group" --subnet-ids subnet-763fdd1c
```

結果:

```
{
   "ClusterSubnetGroup": {
      "Subnets": [
         {
            "SubnetStatus": "Active",
            "SubnetIdentifier": "subnet-763fdd1c",
            "SubnetAvailabilityZone": {
               "Name": "us-east-1a"
            }
         } ],
      "VpcId": "vpc-7e3fdd14",
      "SubnetGroupStatus": "Complete",
      "Description": "My subnet group",
      "ClusterSubnetGroupName": "mysubnetgroup"
   },
   "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "500b8ce2-698f-11e2-9790-fd67517fb6fd"
   }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateClusterSubnetGroup」を参照してください。

### create-cluster

次のコード例は、create-cluster を使用する方法を示しています。

AWS CLI

この例では、最小限のパラメータセットでクラスターを作成します。デフォルトの出力は JSON 形式です。コマンドは次のとおりです。

```
aws redshift create-cluster --node-type dw.hs1.xlarge --number-of-nodes 2 --master-
username adminuser --master-user-password TopSecret1 --cluster-identifier mycluster
```

結果:

```
{
   "Cluster": {
      "NodeType": "dw.hs1.xlarge",
```

```
      "ClusterVersion": "1.0",
      "PubliclyAccessible": "true",
      "MasterUsername": "adminuser",
      "ClusterParameterGroups": [
         {
            "ParameterApplyStatus": "in-sync",
            "ParameterGroupName": "default.redshift-1.0"
         } ],
      "ClusterSecurityGroups": [
         {
            "Status": "active",
            "ClusterSecurityGroupName": "default"
         } ],
      "AllowVersionUpgrade": true,
      "VpcSecurityGroups": \[],
      "PreferredMaintenanceWindow": "sat:03:30-sat:04:00",
      "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 1,
      "ClusterStatus": "creating",
      "ClusterIdentifier": "mycluster",
      "DBName": "dev",
      "NumberOfNodes": 2,
      "PendingModifiedValues": {
         "MasterUserPassword": "\****"
      }
   },
   "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "7cf4bcfc-64dd-11e2-bea9-49e0ce183f07"
   }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateCluster」を参照してください。

### create-event-subscription

次のコード例は、create-event-subscription を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イベントの通知サブスクリプションを作成するには

次の create-event-subscription の例は、イベント通知サブスクリプションを作成します。

```
aws redshift create-event-subscription \
    --subscription-name mysubscription \
    --sns-topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:MySNStopic \
    --source-type cluster \
    --source-ids mycluster
```

出力:

```
{
        "EventSubscription": {
        "CustomerAwsId": "123456789012",
        "CustSubscriptionId": "mysubscription",
        "SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:MySNStopic",
        "Status": "active",
        "SubscriptionCreationTime": "2019-12-09T20:05:19.365Z",
        "SourceType": "cluster",
        "SourceIdsList": [
            "mycluster"
        ],
        "EventCategoriesList": [],
        "Severity": "INFO",
        "Enabled": true,
        "Tags": []
    }
}
```

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「Amazon Redshift イベント通知のサブスクライブ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateEventSubscription」を参照してください。

### create-hsm-client-certificate

次のコード例は、create-hsm-client-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

HSM クライアント証明書を作成するには

次の create-hsm-client-certificate の例では、クラスターが HSM への接続に使用できる HSM クライアント証明書を生成します。

```
aws redshift create-hsm-client-certificate \
    --hsm-client-certificate-identifier myhsmclientcert
```

出力:

```
{
    "HsmClientCertificate": {
        "HsmClientCertificateIdentifier": "myhsmclientcert",
        "HsmClientCertificatePublicKey": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
        MIICiEXAMPLECQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
        VVMxCzAJBgNVBAgTEXAMPLEwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
        b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25EXAMPLEIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
        BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb2EXAMPLETEwNDI1MjA0NTIxWhcN
        MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBEXAMPLEMRAwDgYD
        EXAMPLETZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
        b2xlMRIwEAEXAMPLEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
        YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKEXAMPLEAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
        21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk6EXAMPLE3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
        rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugEXAMPLEzZswY6786m86gpE
        Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEEXAMPLEEAtCu4
        nUhVVxYUEXAMPLEh8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
        FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GEXAMPLEl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
        NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rEXAMPLE=-----END CERTIFICATE-----\n",
    "Tags": []
    }
}
```

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「Amazon Redshift API アクセス許可のリファレンス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateHsmClientCertificate」を参照してください。

### create-hsm-configuration

次のコード例は、create-hsm-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

HSM 設定を作成するには

次の create-hsm-configuration の例は、クラスターがハードウェアセキュリティモジュール (HSM) においてデータベース暗号化キーを保存または使用する際に必要とする情報を含んだ HSM 設定を作成します。

```
aws redshift create-hsm-configuration /
    --hsm-configuration-identifier myhsmconnection
    --description "My HSM connection"
    --hsm-ip-address 192.0.2.09
    --hsm-partition-name myhsmpartition /
    --hsm-partition-password A1b2c3d4 /
    --hsm-server-public-certificate myhsmclientcert
```

出力:

```
{
    "HsmConfiguration": {
        "HsmConfigurationIdentifier": "myhsmconnection",
        "Description": "My HSM connection",
        "HsmIpAddress": "192.0.2.09",
        "HsmPartitionName": "myhsmpartition",
        "Tags": []
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateHsmConfiguration」を参照してください。

### create-snapshot-copy-grant

次のコード例は、create-snapshot-copy-grant を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットコピーエージェントを作成するには

次の create-snapshot-copy-grant の例では、スナップショットコピー許可を作成し、コピー先の AWS リージョンでコピーされたスナップショットを暗号化します。

```
aws redshift create-snapshot-copy-grant \
    --snapshot-copy-grant-name mysnapshotcopygrantname
```

出力:

```
{
    "SnapshotCopyGrant": {
        "SnapshotCopyGrantName": "mysnapshotcopygrantname",
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/
bPxRfih3yCo8nvbEXAMPLEKEY",
        "Tags": []
    }
}
```

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「Amazon Redshift データベースの暗号化」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateSnapshotCopyGrant」を参照してください。

### `create-snapshot-schedule`

次のコード例は、`create-snapshot-schedule` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットスケジュールを作成するには

次の `create-snapshot-schedule` の例では、指定された説明と 12 時間ごとのレートでスナップショットスケジュールを作成します。

```
aws redshift create-snapshot-schedule \
    --schedule-definitions "rate(12 hours)" \
    --schedule-identifier mysnapshotschedule \
    --schedule-description "My schedule description"
```

出力:

```
{
    "ScheduleDefinitions": [
        "rate(12 hours)"
    ],
    "ScheduleIdentifier": "mysnapshotschedule",
    "ScheduleDescription": "My schedule description",
```

```
    "Tags": []
}
```

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「自動スナップショットのスケジュール」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateSnapshotSchedule」を参照してください。

### create-tags

次のコード例は、create-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスターのタグを作成するには

次の create-tags の例では、指定されたタグキーと値のペアを指定されたクラスターに追加します。

```
aws redshift create-tags \
    --resource-name arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:cluster:mycluster \
    --tags "Key"="mytags","Value"="tag1"
```

このコマンドでは、出力が生成されません。

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「Amazon Redshift のリソースへのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateTags」を参照してください。

### delete-cluster-parameter-group

次のコード例は、delete-cluster-parameter-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスターパラメータグループを削除する この例では、クラスターパラメータグループを削除します。コマンド:

```
aws redshift delete-cluster-parameter-group --parameter-group-name
 myclusterparametergroup
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteClusterParameterGroup」を参照してください。

### delete-cluster-security-group

次のコード例は、delete-cluster-security-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスターセキュリティグループを削除する この例では、クラスターセキュリティグループを削除します。コマンド:

```
aws redshift delete-cluster-security-group --cluster-security-group-name
 mysecuritygroup
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteClusterSecurityGroup」を参照してください。

### delete-cluster-snapshot

次のコード例は、delete-cluster-snapshot を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラススナップショットを削除する この例では、クラススナップショットを削除します。コマンド:

```
aws redshift delete-cluster-snapshot --snapshot-identifier my-snapshot-id
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteClusterSnapshot」を参照してください。

### delete-cluster-subnet-group

次のコード例は、delete-cluster-subnet-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスターサブネットグループを削除する この例では、クラスターサブネットグループを削除します。コマンド:

```
aws redshift delete-cluster-subnet-group --cluster-subnet-group-name mysubnetgroup
```

結果:

```
{
   "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "253fbffd-6993-11e2-bc3a-47431073908a"
   }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteClusterSubnetGroup」を参照してください。

### `delete-cluster`

次のコード例は、`delete-cluster` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

この例では、クラスターを削除してデータを強制的に削除し、最終的なクラスターのスナップショットは作成されません。コマンドは次のとおりです。

```
aws redshift delete-cluster --cluster-identifier mycluster --skip-final-cluster-
snapshot
```

この例では、クラスターは削除しますが、最終クラスターのスナップショットを指定しています。コマンドは次のとおりです。

```
aws redshift delete-cluster --cluster-identifier mycluster --final-cluster-snapshot-
identifier myfinalsnapshot
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteCluster」を参照してください。

### delete-event-subscription

次のコード例は、delete-event-subscription を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イベントサブスクリプションを削除するには

次の delete-event-subscription の例では、指定したイベント通知サブスクリプションを削除します。

```
aws redshift delete-event-subscription \
    --subscription-name mysubscription
```

このコマンドでは、出力が生成されません。

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「Amazon Redshift イベント通知のサブスクライブ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteEventSubscription」を参照してください。

### delete-hsm-client-certificate

次のコード例は、delete-hsm-client-certificate を使用する方法を示しています。

AWS CLI

HSM クライアント証明書を削除するには

次の delete-hsm-client-certificate の例では、HSM クライアント証明書を削除します。

```
aws redshift delete-hsm-client-certificate \
    --hsm-client-certificate-identifier myhsmclientcert
```

このコマンドでは、出力が生成されません。

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「Amazon Redshift API アクセス許可のリファレンス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteHsmClientCertificate」を参照してください。

### delete-hsm-configuration

次のコード例は、delete-hsm-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

HSM 設定を削除するには

次の delete-hsm-configuration の例では、現在の AWS アカウントから指定された HSM 設定を削除します。

```
aws redshift delete-hsm-configuration /
    --hsm-configuration-identifier myhsmconnection
```

このコマンドでは、出力が生成されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteHsmConfiguration」を参照してください。

### delete-scheduled-action

次のコード例は、delete-scheduled-action を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スケジュールされたアクションを削除するには

以下の delete-scheduled-action の例では、指定したアクションスケジュールを削除します。

```
aws redshift delete-scheduled-action \
    --scheduled-action-name myscheduledaction
```

このコマンドでは、出力が生成されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteScheduledAction」を参照してください。

### delete-snapshot-copy-grant

次のコード例は、delete-snapshot-copy-grant を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットコピー権限を削除するには

次の delete-snapshot-copy-grant の例では、指定したスナップショットコピー権限を削除します。

```
aws redshift delete-snapshot-copy-grant \
    --snapshot-copy-grant-name mysnapshotcopygrantname
```

このコマンドでは、出力が生成されません。

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「Amazon Redshift データベースの暗号化」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteSnapshotCopyGrant」を参照してください。

### delete-snapshot-schedule

次のコード例は、delete-snapshot-schedule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットスケジュールを削除するには

次の delete-snapshot-schedule の例では、指定したスナップショットスケジュールを削除します。スケジュールを削除する前に、クラスターの関連付けを解除する必要があります。

```
aws redshift delete-snapshot-schedule \
    --schedule-identifier mysnapshotschedule
```

このコマンドでは、出力が生成されません。

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「自動スナップショットのスケジュール」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteSnapshotSchedule」を参照してください。

### delete-tags

次のコード例は、delete-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスターからタグを削除するには

次の delete-tags の例では、指定されたキー名を持つタグを指定されたクラスターから削除します。

```
aws redshift delete-tags \
    --resource-name arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:cluster:mycluster \
    --tag-keys "clustertagkey" "clustertagvalue"
```

このコマンドでは、出力が生成されません。

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「Amazon Redshift のリソースへのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteTags」を参照してください。

### describe-account-attributes

次のコード例は、describe-account-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS アカウントの属性を記述するには

次の describe-account-attributes の例では、呼び出し元の AWS アカウントにアタッチされた属性を表示します。

```
aws redshift describe-account-attributes
```

出力:

```
{
    "AccountAttributes": [
        {
            "AttributeName": "max-defer-maintenance-duration",
```

```
            "AttributeValues": [
                {
                    "AttributeValue": "45"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAccountAttributes」を参照してください。

### describe-cluster-db-revisions

次のコード例は、describe-cluster-db-revisions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスターの DB リビジョンを記述するには

次の describe-cluster-db-revisions の例は、指定されたクラスターの ClusterDbRevision オブジェクトの配列の詳細を表示します。

```
aws redshift describe-cluster-db-revisions \
    --cluster-identifier mycluster
```

出力:

```
{
    "ClusterDbRevisions": [
        {
            "ClusterIdentifier": "mycluster",
            "CurrentDatabaseRevision": "11420",
            "DatabaseRevisionReleaseDate": "2019-11-22T16:43:49.597Z",
            "RevisionTargets": []
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeClusterDbRevisions」を参照してください。

### describe-cluster-parameter-groups

次のコード例は、describe-cluster-parameter-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのクラスターパラメータグループの記述を取得する この例は、アカウントのすべてのクラスターパラメータグループの説明と列ヘッダーを返します。デフォルトの出力は JSON 形式です。コマンドは次のとおりです。

```
aws redshift describe-cluster-parameter-groups
```

結果:

```
{
   "ParameterGroups": [
      {
         "ParameterGroupFamily": "redshift-1.0",
         "Description": "My first cluster parameter group",
         "ParameterGroupName": "myclusterparametergroup"
      } ],
   "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "8ceb8f6f-64cc-11e2-bea9-49e0ce183f07"
   }
}
```

--output text オプションコマンドを使用して、同じ情報をテキスト形式で取得することもできます。

--output text オプションコマンド:

オプションコマンド:

```
aws redshift describe-cluster-parameter-groups --output text
```

結果:

```
redshift-1.0        My first cluster parameter group        myclusterparametergroup
RESPONSEMETADATA    9e665a36-64cc-11e2-8f7d-3b939af52818
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeClusterParameterGroups」を参照してください。

### describe-cluster-parameters

次のコード例は、describe-cluster-parameters を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定されたクラスターパラメータグループのパラメータを取得する この例では、名前付きパラメータグループのパラメータを取得します。デフォルトの出力は JSON 形式です。コマンドは次のとおりです。

```
aws redshift describe-cluster-parameters --parameter-group-name
 myclusterparametergroup
```

結果:

```
{
   "Parameters": [
      {
         "Description": "Sets the display format for date and time values.",
         "DataType": "string",
         "IsModifiable": true,
         "Source": "engine-default",
         "ParameterValue": "ISO, MDY",
         "ParameterName": "datestyle"
      },
      {
         "Description": "Sets the number of digits displayed for floating-point
 values",
         "DataType": "integer",
         "IsModifiable": true,
         "AllowedValues": "-15-2",
         "Source": "engine-default",
         "ParameterValue": "0",
         "ParameterName": "extra_float_digits"
      },
      (...remaining output omitted...)
   ]
}
```

--output text オプションコマンドを使用して、同じ情報をテキスト形式で取得することもできます。

--output text オプションコマンド:

オプションコマンド:

```
aws redshift describe-cluster-parameters --parameter-group-name
 myclusterparametergroup --output text
```

結果:

```
RESPONSEMETADATA    cdac40aa-64cc-11e2-9e70-918437dd236d
Sets the display format for date and time values.   string  True    engine-default
 ISO, MDY        datestyle
Sets the number of digits displayed for floating-point values       integer True
 -15-2   engine-default  0       extra_float_digits
This parameter applies a user-defined label to a group of queries that are run
 during the same session..    string  True    engine-default  default query_group
require ssl for all databaseconnections     boolean True    true,false      engine-
default  false   require_ssl
Sets the schema search order for names that are not schema-qualified.       string
 True    engine-default  $user, public   search_path
Aborts any statement that takes over the specified number of milliseconds.  integer
 True    engine-default  0       statement_timeout
wlm json configuration      string  True    engine-default
 \[{"query_concurrency":5}]      wlm_json_configuration
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeClusterParameters」を参照してください。

### describe-cluster-security-groups

次のコード例は、describe-cluster-security-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのクラスターセキュリティグループの記述を取得する この例は、アカウントのすべてのクラスターセキュリティグループの記述を返します。デフォルトの出力は JSON 形式です。コマンドは次のとおりです。

```
aws redshift describe-cluster-security-groups
```

結果:

```
{
   "ClusterSecurityGroups": [
      {
         "OwnerId": "100447751468",
         "Description": "default",
         "ClusterSecurityGroupName": "default",
         "EC2SecurityGroups": \[],
         "IPRanges": [
            {
               "Status": "authorized",
               "CIDRIP": "0.0.0.0/0"
            }
         ]
      },
      {
         "OwnerId": "100447751468",
         "Description": "This is my cluster security group",
         "ClusterSecurityGroupName": "mysecuritygroup",
         "EC2SecurityGroups": \[],
         "IPRanges": \[]
      },
      (...remaining output omitted...)
   ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeClusterSecurityGroups」を参照してください。

### describe-cluster-snapshots

次のコード例は、describe-cluster-snapshots を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのクラススナップショットの記述を取得する この例は、アカウントのすべてのクラススナップショットの記述を返します。デフォルトの出力は JSON 形式です。コマンドは次のとおりです。

```
aws redshift describe-cluster-snapshots
```

結果:

```
{
   "Snapshots": [
      {
         "Status": "available",
         "SnapshotCreateTime": "2013-07-17T22:02:22.852Z",
         "EstimatedSecondsToCompletion": -1,
         "AvailabilityZone": "us-east-1a",
         "ClusterVersion": "1.0",
         "MasterUsername": "adminuser",
         "Encrypted": false,
         "OwnerAccount": "111122223333",
         "BackupProgressInMegabytes": 20.0,
         "ElapsedTimeInSeconds": 0,
         "DBName": "dev",
         "CurrentBackupRateInMegabytesPerSecond: 0.0,
         "ClusterCreateTime": "2013-01-22T21:59:29.559Z",
         "ActualIncrementalBackupSizeInMegabytes"; 20.0
         "SnapshotType": "automated",
         "NodeType": "dw.hs1.xlarge",
         "ClusterIdentifier": "mycluster",
         "Port": 5439,
         "TotalBackupSizeInMegabytes": 20.0,
         "NumberOfNodes": "2",
         "SnapshotIdentifier": "cm:mycluster-2013-01-22-22-04-18"
      },
      {
         "EstimatedSecondsToCompletion": 0,
         "OwnerAccount": "111122223333",
         "CurrentBackupRateInMegabytesPerSecond: 0.1534,
         "ActualIncrementalBackupSizeInMegabytes"; 11.0,
         "NumberOfNodes": "2",
         "Status": "available",
         "ClusterVersion": "1.0",
         "MasterUsername": "adminuser",
         "AccountsWithRestoreAccess": [
            {
               "AccountID": "444455556666"
            } ],
         "TotalBackupSizeInMegabytes": 20.0,
```

```
            "DBName": "dev",
            "BackupProgressInMegabytes": 11.0,
            "ClusterCreateTime": "2013-01-22T21:59:29.559Z",
            "ElapsedTimeInSeconds": 0,
            "ClusterIdentifier": "mycluster",
            "SnapshotCreateTime": "2013-07-17T22:04:18.947Z",
            "AvailabilityZone": "us-east-1a",
            "NodeType": "dw.hs1.xlarge",
            "Encrypted": false,
            "SnapshotType": "manual",
            "Port": 5439,
            "SnapshotIdentifier": "my-snapshot-id"
         } ]
      }
      (...remaining output omitted...)
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeClusterSnapshots」を参照してください。

### describe-cluster-subnet-groups

次のコード例は、describe-cluster-subnet-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのクラスターサブネットグループの記述を取得する この例では、すべてのクラスターサブネットグループの説明を返します。デフォルトの出力は JSON 形式です。コマンドは次のとおりです。

```
aws redshift describe-cluster-subnet-groups
```

結果:

```
{
   "ClusterSubnetGroups": [
      {
         "Subnets": [
            {
               "SubnetStatus": "Active",
               "SubnetIdentifier": "subnet-763fdd1c",
               "SubnetAvailabilityZone": {
```

```
                    "Name": "us-east-1a"
                }
            }
        ],
        "VpcId": "vpc-7e3fdd14",
        "SubnetGroupStatus": "Complete",
        "Description": "My subnet group",
        "ClusterSubnetGroupName": "mysubnetgroup"
      }
   ],
   "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "37fa8c89-6990-11e2-8f75-ab4018764c77"
   }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeClusterSubnetGroups」を参照してください。

### describe-cluster-tracks

次のコード例は、describe-cluster-tracks を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスタートラックを記述するには

次の describe-cluster-tracks の例では、使用可能なメンテナンストラックの詳細を表示します。

```
aws redshift describe-cluster-tracks \
    --maintenance-track-name current
```

出力:

```
{
    "MaintenanceTracks": [
        {
            "MaintenanceTrackName": "current",
            "DatabaseVersion": "1.0.11420",
            "UpdateTargets": [
                {
                    "MaintenanceTrackName": "preview_features",
```

```
                    "DatabaseVersion": "1.0.11746",
                    "SupportedOperations": [
                        {
                            "OperationName": "restore-from-cluster-snapshot"
                        }
                    ]
                },
                {
                    "MaintenanceTrackName": "trailing",
                    "DatabaseVersion": "1.0.11116",
                    "SupportedOperations": [
                        {
                            "OperationName": "restore-from-cluster-snapshot"
                        },
                        {
                            "OperationName": "modify-cluster"
                        }
                    ]
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「クラスターメンテナンストラックの選択」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeClusterTracks」を参照してください。

### `describe-cluster-versions`

次のコード例は、`describe-cluster-versions` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのクラスターバージョンの記述を取得する この例は、すべてのクラスターバージョンの記述を返します。デフォルトの出力は JSON 形式です。コマンドは次のとおりです。

```
aws redshift describe-cluster-versions
```

結果:

```
{
   "ClusterVersions": [
      {
      "ClusterVersion": "1.0",
      "Description": "Initial release",
      "ClusterParameterGroupFamily": "redshift-1.0"
      } ],
   "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "16a53de3-64cc-11e2-bec0-17624ad140dd"
   }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeClusterVersions」を参照してください。

### describe-clusters

次のコード例は、describe-clusters を使用する方法を示しています。

AWS CLI

この例は、アカウントのすべてのクラスターの記述を返します。デフォルトの出力は JSON 形式です。コマンドは次のとおりです。

```
aws redshift describe-clusters
```

結果:

```
{
   "Clusters": [
   {
      "NodeType": "dw.hs1.xlarge",
      "Endpoint": {
         "Port": 5439,
         "Address": "mycluster.coqoarplqhsn.us-east-1.redshift.amazonaws.com"
      },
      "ClusterVersion": "1.0",
      "PubliclyAccessible": "true",
      "MasterUsername": "adminuser",
      "ClusterParameterGroups": [
         {
```

```
            "ParameterApplyStatus": "in-sync",
            "ParameterGroupName": "default.redshift-1.0"
         } ],
      "ClusterSecurityGroups": [
         {
            "Status": "active",
            "ClusterSecurityGroupName": "default"
         } ],
      "AllowVersionUpgrade": true,
      "VpcSecurityGroups": \[],
      "AvailabilityZone": "us-east-1a",
      "ClusterCreateTime": "2013-01-22T21:59:29.559Z",
      "PreferredMaintenanceWindow": "sat:03:30-sat:04:00",
      "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 1,
      "ClusterStatus": "available",
      "ClusterIdentifier": "mycluster",
      "DBName": "dev",
      "NumberOfNodes": 2,
      "PendingModifiedValues": {}
   } ],
   "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "65b71cac-64df-11e2-8f5b-e90bd6c77476"
   }
}
```

--output text オプションコマンドを使用して、同じ情報をテキスト形式で取得することもできます。

--output text オプションコマンド:

オプションコマンド:

```
aws redshift describe-clusters --output text
```

結果:

```
dw.hs1.xlarge       1.0     true    adminuser       True    us-east-1a
 2013-01-22T21:59:29.559Z        sat:03:30-sat:04:00     1       available
 mycluster       dev     2
ENDPOINT    5439    mycluster.coqoarplqhsn.us-east-1.redshift.amazonaws.com
in-sync     default.redshift-1.0
active      default
PENDINGMODIFIEDVALUES
```

```
RESPONSEMETADATA    934281a8-64df-11e2-b07c-f7fbdd006c67
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeClusters」を参照してください。

### describe-default-cluster-parameters

次のコード例は、describe-default-cluster-parameters を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デフォルトクラスターパラメータの記述を取得する この例では、redshift-1.0 ファミリーのデフォルトクラスターパラメータの説明を返します。デフォルトの出力は JSON 形式です。コマンドは次のとおりです。

```
aws redshift describe-default-cluster-parameters --parameter-group-family
 redshift-1.0
```

結果:

```
{
   "DefaultClusterParameters": {
   "ParameterGroupFamily": "redshift-1.0",
   "Parameters": [
      {
         "Description": "Sets the display format for date and time values.",
         "DataType": "string",
         "IsModifiable": true,
         "Source": "engine-default",
         "ParameterValue": "ISO, MDY",
         "ParameterName": "datestyle"
      },
      {
         "Description": "Sets the number of digits displayed for floating-point
 values",
         "DataType": "integer",
         "IsModifiable": true,
         "AllowedValues": "-15-2",
         "Source": "engine-default",
         "ParameterValue": "0",
         "ParameterName": "extra_float_digits"
      },
```

```
      (...remaining output omitted...)
      ]
   }
}
```

有効なパラメータグループファミリーのリストを表示するには、describe-cluster-parameter-groups コマンドを使用します。

describe-cluster-parameter-groups コマンド。

コマンド。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDefaultClusterParameters」を参照してください。

### describe-event-categories

次のコード例は、describe-event-categories を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスターのイベントカテゴリを記述するには

次の describe-event-categories の例では、クラスターのイベントカテゴリの詳細を表示します。

```
aws redshift describe-event-categories \
    --source-type cluster
```

出力:

```
{
    "EventCategoriesMapList": [
        {
            "SourceType": "cluster",
            "Events": [
                {
                    "EventId": "REDSHIFT-EVENT-2000",
                    "EventCategories": [
                        "management"
                    ],
                    "EventDescription": "Cluster <cluster name> created at <time in
 UTC>.",
```

```
                    "Severity": "INFO"
                },
                {
                    "EventId": "REDSHIFT-EVENT-2001",
                    "EventCategories": [
                        "management"
                    ],
                    "EventDescription": "Cluster <cluster name> deleted at <time in
 UTC>.",
                    "Severity": "INFO"
                },
                {
                    "EventId": "REDSHIFT-EVENT-3625",
                    "EventCategories": [
                        "monitoring"
                    ],
                    "EventDescription": "The cluster <cluster name> can't be resumed
 with its previous elastic network interface <ENI id>. We will allocate a new
 elastic network interface and associate it with the cluster node.",
                    "Severity": "INFO"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEventCategories」を参照してください。

### describe-event-subscriptions

次のコード例は、describe-event-subscriptions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イベントサブスクリプションについて表示するには

次の describe-event-subscriptions の例では、指定されたサブスクリプションのイベント通知サブスクリプションを表示します。

```
aws redshift describe-event-subscriptions \
    --subscription-name mysubscription
```

出力:

```
{
    "EventSubscriptionsList": [
        {
            "CustomerAwsId": "123456789012",
            "CustSubscriptionId": "mysubscription",
            "SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:MySNStopic",
            "Status": "active",
            "SubscriptionCreationTime": "2019-12-09T21:50:21.332Z",
            "SourceIdsList": [],
            "EventCategoriesList": [
                "management"
            ],
            "Severity": "ERROR",
            "Enabled": true,
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「Amazon Redshift イベント通知のサブスクライブ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEventSubscriptions」を参照してください。

### `describe-events`

次のコード例は、`describe-events` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのイベントを記述する この例では、すべてのイベントを返します。デフォルトの出力は JSON 形式です。コマンドは次のとおりです。

```
aws redshift describe-events
```

結果:

```
{
```

```
   "Events": [
      {
      "Date": "2013-01-22T19:17:03.640Z",
      "SourceIdentifier": "myclusterparametergroup",
      "Message": "Cluster parameter group myclusterparametergroup has been
 created.",
      "SourceType": "cluster-parameter-group"
      } ],
   "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "9f056111-64c9-11e2-9390-ff04f2c1e638"
   }
}
```

--output text オプションコマンドを使用して、同じ情報をテキスト形式で取得することもできます。

--output text オプションコマンド:

オプションコマンド:

```
aws redshift describe-events --output text
```

結果:

```
2013-01-22T19:17:03.640Z    myclusterparametergroup Cluster parameter group
 myclusterparametergroup has been created.       cluster-parameter-group
RESPONSEMETADATA    8e5fe765-64c9-11e2-bce3-e56f52c50e17
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEvents」を参照してください。

### describe-hsm-client-certificates

次のコード例は、describe-hsm-client-certificates を使用する方法を示しています。

AWS CLI

HSM クライアント証明書を記述するには

次の describe-hsm-client-certificates の例は、指定された HSM クライアント証明書の詳細を表示します。

```
aws redshift describe-hsm-client-certificates \
    --hsm-client-certificate-identifier myhsmclientcert
```

出力:

```
{
    "HsmClientCertificates": [
        {
        "HsmClientCertificateIdentifier": "myhsmclientcert",
        "HsmClientCertificatePublicKey": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\
        EXAMPLECAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
        VVMxCzAJBgNVBAEXAMPLERAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
        b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zEXAMPLEwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
        BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhEXAMPLEDI1MjA0EXAMPLEN
        EXAMPLE0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
        VQQHEwdTZWF0dGEXAMPLEQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
        b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsEXAMPLEdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
        YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIEXAMPLEMaK0dn+a4GmWIWJ
        21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
        rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY67EXAMPLEE
        EXAMPLEZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
        nUhVVxYUntneD9EXAMPLE6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
        FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDEXAMPLEBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
        NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rEXAMPLE=-----END CERTIFICATE-----\n",
        "Tags": []
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「Amazon Redshift API アクセス許可のリファレンス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeHsmClientCertificates」を参照してください。

### describe-hsm-configurations

次のコード例は、describe-hsm-configurations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

HSM 設定を記述するには

次の describe-hsm-configurations の例では、呼び出し元の AWS アカウントで使用可能な HSM 設定の詳細を表示します。

```
aws redshift describe-hsm-configurations /
    --hsm-configuration-identifier myhsmconnection
```

出力:

```
{
    "HsmConfigurations": [
        {
            "HsmConfigurationIdentifier": "myhsmconnection",
            "Description": "My HSM connection",
            "HsmIpAddress": "192.0.2.09",
            "HsmPartitionName": "myhsmpartition",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeHsmConfigurations」を参照してください。

### describe-logging-status

次のコード例は、describe-logging-status を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスターのログ記録ステータスを記述するには

次の describe-logging-status の例は、クエリや接続試行などの情報がクラスターに対してログに記録されているかどうかを示しています。

```
aws redshift describe-logging-status \
    --cluster-identifier mycluster
```

出力:

```
{
    "LoggingEnabled": false
```

```
}
```

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「データベース監査ログ記録」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeLoggingStatus」を参照してください。

### describe-node-configuration-options

次のコード例は、describe-node-configuration-options を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ノード設定オプションを記述するには

次の describe-node-configuration-options の例は、ノードタイプ、ノード数、指定されたクラススナップショットのディスク使用量など、可能なノード設定のプロパティを示しています。

```
aws redshift describe-node-configuration-options \
    --action-type restore-cluster \
    --snapshot-identifier rs:mycluster-2019-12-09-16-42-43
```

出力:

```
{
    "NodeConfigurationOptionList": [
        {
            "NodeType": "dc2.large",
            "NumberOfNodes": 2,
            "EstimatedDiskUtilizationPercent": 19.61
        },
        {
            "NodeType": "dc2.large",
            "NumberOfNodes": 4,
            "EstimatedDiskUtilizationPercent": 9.96
        },
        {
            "NodeType": "ds2.xlarge",
            "NumberOfNodes": 2,
            "EstimatedDiskUtilizationPercent": 1.53
```

```
        },
        {
            "NodeType": "ds2.xlarge",
            "NumberOfNodes": 4,
            "EstimatedDiskUtilizationPercent": 0.78
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「Amazon Redshift リザーブドノードの購入」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeNodeConfigurationOptions」を参照してください。

### `describe-orderable-cluster-options`

次のコード例は、`describe-orderable-cluster-options` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべての注文可能なクラスターオプションの記述 この例では、注文可能なすべてのクラスターオプションの説明を返します。デフォルトの出力は JSON 形式です。コマンドは次のとおりです。

```
aws redshift describe-orderable-cluster-options
```

結果:

```
{
   "OrderableClusterOptions": [
      {
         "NodeType": "dw.hs1.8xlarge",
         "AvailabilityZones": [
            { "Name": "us-east-1a" },
            { "Name": "us-east-1b" },
            { "Name": "us-east-1c" } ],
         "ClusterVersion": "1.0",
         "ClusterType": "multi-node"
      },
      {
         "NodeType": "dw.hs1.xlarge",
         "AvailabilityZones": [
```

```
            { "Name": "us-east-1a" },
            { "Name": "us-east-1b" },
            { "Name": "us-east-1c" } ],
         "ClusterVersion": "1.0",
         "ClusterType": "multi-node"
      },
      {
      "NodeType": "dw.hs1.xlarge",
      "AvailabilityZones": [
         { "Name": "us-east-1a" },
         { "Name": "us-east-1b" },
         { "Name": "us-east-1c" } ],
      "ClusterVersion": "1.0",
      "ClusterType": "single-node"
      } ],
   "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "f6000035-64cb-11e2-9135-ff82df53a51a"
   }
}
```

--output text オプションコマンドを使用して、同じ情報をテキスト形式で取得することもできます。

--output text オプションコマンド:

オプションコマンド:

```
aws redshift describe-orderable-cluster-options --output text
```

結果:

```
dw.hs1.8xlarge      1.0     multi-node
us-east-1a
us-east-1b
us-east-1c
dw.hs1.xlarge       1.0     multi-node
us-east-1a
us-east-1b
us-east-1c
dw.hs1.xlarge       1.0     single-node
us-east-1a
us-east-1b
us-east-1c
```

```
RESPONSEMETADATA    e648696b-64cb-11e2-bec0-17624ad140dd
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeOrderableClusterOptions」を参照してください。

### describe-reserved-node-offerings

次のコード例は、describe-reserved-node-offerings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リザーブドノードオファリングを記述する この例は、購入可能なリザーブドノードオファリングをすべて示しています。コマンド:

```
aws redshift describe-reserved-node-offerings
```

結果:

```
{
   "ReservedNodeOfferings": [
      {
         "OfferingType": "Heavy Utilization",
         "FixedPrice": "",
         "NodeType": "dw.hs1.xlarge",
         "UsagePrice": "",
         "RecurringCharges": [
            {
               "RecurringChargeAmount": "",
               "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
            } ],
         "Duration": 31536000,
         "ReservedNodeOfferingId": "ceb6a579-cf4c-4343-be8b-d832c45ab51c"
      },
      {
         "OfferingType": "Heavy Utilization",
         "FixedPrice": "",
         "NodeType": "dw.hs1.8xlarge",
         "UsagePrice": "",
         "RecurringCharges": [
            {
            "RecurringChargeAmount": "",
            "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
```

```
            } ],
         "Duration": 31536000,
         "ReservedNodeOfferingId": "e5a2ff3b-352d-4a9c-ad7d-373c4cab5dd2"
      },
      ...remaining output omitted...
   ],
   "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "8b1a1a43-75ff-11e2-9666-e142fe91ddd1"
   }
}
```

リザーブドノードオファリングを購入する場合は、有効な ReservedNodeOfferingId を使用して purchase-reserved-node-offering を呼び出すことができます。

有効な ReservedNodeOfferingId を使用する purchase-reserved-node-offering。

有効な ReservedNodeOfferingId の使用。

ReservedNodeOfferingId。

.

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeReservedNodeOfferings」を参照してください。

### describe-reserved-nodes

次のコード例は、describe-reserved-nodes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リザーブドノードを記述する この例は、購入したリザーブドノードオファリングを示しています。コマンド:

```
aws redshift describe-reserved-nodes
```

結果:

```
{
   "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "bc29ce2e-7600-11e2-9949-4b361e7420b7"
   },
```

```
    "ReservedNodes": [
        {
            "OfferingType": "Heavy Utilization",
            "FixedPrice": "",
            "NodeType": "dw.hs1.xlarge",
            "ReservedNodeId": "1ba8e2e3-bc01-4d65-b35d-a4a3e931547e",
            "UsagePrice": "",
            "RecurringCharges": [
                {
                    "RecurringChargeAmount": "",
                    "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
                } ],
            "NodeCount": 1,
            "State": "payment-pending",
            "StartTime": "2013-02-13T17:08:39.051Z",
            "Duration": 31536000,
            "ReservedNodeOfferingId": "ceb6a579-cf4c-4343-be8b-d832c45ab51c"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeReservedNodes」を参照してください。

### describe-resize

次のコード例は、describe-resize を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サイズ変更を記述する この例では、クラスターの最新のサイズ変更について記述します。リクエストは、タイプ dw.hs1.8xlarge の 3 つのノードに対して行われました。コマンド:

```
aws redshift describe-resize --cluster-identifier mycluster
```

結果:

```
{
    "Status": "NONE",
    "TargetClusterType": "multi-node",
    "TargetNodeType": "dw.hs1.8xlarge",
    "ResponseMetadata": {
```

```
      "RequestId": "9f52b0b4-7733-11e2-aa9b-318b2909bd27"
   },
   "TargetNumberOfNodes": "3"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeResize」を参照してください。

### describe-scheduled-actions

次のコード例は、describe-scheduled-actions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スケジュールされたアクションを記述するには

次の describe-scheduled-actions の例では、現在スケジュールされているアクションの詳細を表示します。

```
aws redshift describe-scheduled-actions
```

出力:

```
{
    "ScheduledActions": [
        {
            "ScheduledActionName": "resizecluster",
            "TargetAction": {
                "ResizeCluster": {
                    "ClusterIdentifier": "mycluster",
                    "NumberOfNodes": 4,
                    "Classic": false
                }
            },
            "Schedule": "at(2019-12-10T00:07:00)",
            "IamRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/myRedshiftRole",
            "State": "ACTIVE",
            "NextInvocations": [
                "2019-12-10T00:07:00Z"
            ]
        }
    ]
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeScheduledActions」を参照してください。

### describe-snapshot-copy-grants

次のコード例は、describe-snapshot-copy-grants を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットコピー権限を記述するには

次の describe-snapshot-copy-grants の例では、指定したクラススナップショットコピー権限を表示します。

```
aws redshift describe-snapshot-copy-grants \
    --snapshot-copy-grant-name mysnapshotcopygrantname
```

出力:

```
{
    "SnapshotCopyGrants": [
        {
            "SnapshotCopyGrantName": "mysnapshotcopygrantname",
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/
bPxRfih3yCo8nvbEXAMPLEKEY",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「Amazon Redshift データベースの暗号化」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeSnapshotCopyGrants」を参照してください。

### describe-snapshot-schedules

次のコード例は、describe-snapshot-schedules を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットスケジュールを記述するには

次の describe-snapshot-schedules の例では、指定されたクラスタースナップショットスケジュールの詳細を表示します。

```
aws redshift describe-snapshot-schedules \
    --cluster-identifier mycluster \
    --schedule-identifier mysnapshotschedule
```

出力:

```
{
    "SnapshotSchedules": [
        {
            "ScheduleDefinitions": [
                "rate(12 hours)"
            ],
            "ScheduleIdentifier": "mysnapshotschedule",
            "ScheduleDescription": "My schedule description",
            "Tags": [],
            "AssociatedClusterCount": 1,
            "AssociatedClusters": [
                {
                    "ClusterIdentifier": "mycluster",
                    "ScheduleAssociationState": "ACTIVE"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「自動スナップショットのスケジュール」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeSnapshotSchedules」を参照してください。

### describe-storage

次のコード例は、describe-storage を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ストレージを記述するには

次の describe-storage の例では、アカウントのバックアップストレージとプロビジョナルストレージサイズの詳細を表示します。

```
aws redshift describe-storage
```

出力:

```
{
    "TotalBackupSizeInMegaBytes": 193149.0,
    "TotalProvisionedStorageInMegaBytes": 655360.0
}
```

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「スナップショットストレージの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeStorage」を参照してください。

### describe-table-restore-status

次のコード例は、describe-table-restore-status を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラススナップショットからテーブル復元リクエストのステータスを記述するには

次の describe-table-restore-status の例では、指定されたクラスターに対して行われたテーブル復元リクエストの詳細を表示します。

```
aws redshift describe-table-restore-status /
    --cluster-identifier mycluster
```

出力:

```
{
    "TableRestoreStatusDetails": [
        {
            "TableRestoreRequestId": "z1116630-0e80-46f4-ba86-bd9670411ebd",
```

```
            "Status": "IN_PROGRESS",
            "RequestTime": "2019-12-27T18:22:12.257Z",
            "ClusterIdentifier": "mycluster",
            "SnapshotIdentifier": "mysnapshotid",
            "SourceDatabaseName": "dev",
            "SourceSchemaName": "public",
            "SourceTableName": "mytable",
            "TargetDatabaseName": "dev",
            "TargetSchemaName": "public",
            "NewTableName": "mytable-clone"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「スナップショットからのテーブルの復元」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTableRestoreStatus」を参照してください。

### describe-tags

次のコード例は、describe-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

タグを記述するには

次の describe-tags の例では、指定されたタグ名と値に関連付けられた、指定されたクラスターのリソースを表示します。

```
aws redshift describe-tags \
    --resource-name arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:cluster:mycluster \
    --tag-keys clustertagkey \
    --tag-values clustertagvalue
```

出力:

```
{
    "TaggedResources": [
                    {
            "Tag": {
                "Key": "clustertagkey",
```

```
                "Value": "clustertagvalue"
            },
            "ResourceName": "arn:aws:redshift:us-
west-2:123456789012:cluster:mycluster",
            "ResourceType": "cluster"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「Amazon Redshift のリソースへのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTags」を参照してください。

### disable-snapshot-copy

次のコード例は、disable-snapshot-copy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスターのスナップショットコピーを無効にするには

次の disable-snapshot-copy の例では、指定されたクラスターのスナップショットの自動コピーを無効にします。

```
aws redshift disable-snapshot-copy \
    --cluster-identifier mycluster
```

出力:

```
{
    "Cluster": {
        "ClusterIdentifier": "mycluster",
        "NodeType": "dc2.large",
        "ClusterStatus": "available",
        "ClusterAvailabilityStatus": "Available",
        "MasterUsername": "adminuser",
        "DBName": "dev",
        "Endpoint": {
            "Address": "mycluster.cmeaswqeuae.us-west-2.redshift.amazonaws.com",
            "Port": 5439
        },
```

```
        "ClusterCreateTime": "2019-12-05T18:44:36.991Z",
        "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 3,
        "ManualSnapshotRetentionPeriod": -1,
        "ClusterSecurityGroups": [],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sh-i9b431cd",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "ClusterParameterGroups": [
            {
                "ParameterGroupName": "default.redshift-1.0",
                "ParameterApplyStatus": "in-sync"
            }
        ],
        "ClusterSubnetGroupName": "default",
        "VpcId": "vpc-b1fel7t9",
        "AvailabilityZone": "us-west-2f",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:16:00-sat:16:30",
        "PendingModifiedValues": {
            "NodeType": "dc2.large",
            "NumberOfNodes": 2,
            "ClusterType": "multi-node"
        },
        "ClusterVersion": "1.0",
        "AllowVersionUpgrade": true,
        "NumberOfNodes": 4,
        "PubliclyAccessible": false,
        "Encrypted": false,
        "Tags": [
            {
                "Key": "mytags",
                "Value": "tag1"
            }
        ],
        "EnhancedVpcRouting": false,
        "IamRoles": [
            {
                "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/myRedshiftRole",
                "ApplyStatus": "in-sync"
            }
        ],
        "MaintenanceTrackName": "current",
```

```
        "DeferredMaintenanceWindows": [],
        "ExpectedNextSnapshotScheduleTime": "2019-12-10T04:42:43.390Z",
        "ExpectedNextSnapshotScheduleTimeStatus": "OnTrack",
        "NextMaintenanceWindowStartTime": "2019-12-14T16:00:00Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「別の AWS リージョンへのスナップショットのコピー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisableSnapshotCopy」を参照してください。

### enable-snapshot-copy

次のコード例は、enable-snapshot-copy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスターのスナップショットコピーを有効にするには

次の enable-snapshot-copy の例では、指定されたクラスターのスナップショットの自動コピーを有効にします。

```
aws redshift enable-snapshot-copy \
    --cluster-identifier mycluster \
    --destination-region us-west-1
```

出力:

```
{
    "Cluster": {
        "ClusterIdentifier": "mycluster",
        "NodeType": "dc2.large",
        "ClusterStatus": "available",
        "ClusterAvailabilityStatus": "Available",
        "MasterUsername": "adminuser",
        "DBName": "dev",
        "Endpoint": {
            "Address": "mycluster.cmeaswqeuae.us-west-2.redshift.amazonaws.com",
            "Port": 5439
        },
        "ClusterCreateTime": "2019-12-05T18:44:36.991Z",
```

```
        "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 3,
        "ManualSnapshotRetentionPeriod": -1,
        "ClusterSecurityGroups": [],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sh-f4c731cd",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "ClusterParameterGroups": [
            {
                "ParameterGroupName": "default.redshift-1.0",
                "ParameterApplyStatus": "in-sync"
            }
        ],
        "ClusterSubnetGroupName": "default",
        "VpcId": "vpc-b1ael7t9",
        "AvailabilityZone": "us-west-2f",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:16:00-sat:16:30",
        "PendingModifiedValues": {
            "NodeType": "dc2.large",
            "NumberOfNodes": 2,
            "ClusterType": "multi-node"
        },
        "ClusterVersion": "1.0",
        "AllowVersionUpgrade": true,
        "NumberOfNodes": 4,
        "PubliclyAccessible": false,
        "Encrypted": false,
        "ClusterSnapshotCopyStatus": {
            "DestinationRegion": "us-west-1",
            "RetentionPeriod": 7,
            "ManualSnapshotRetentionPeriod": -1
        },
        "Tags": [
            {
                "Key": "mytags",
                "Value": "tag1"
            }
        ],
        "EnhancedVpcRouting": false,
        "IamRoles": [
            {
                "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/myRedshiftRole",
```

```
                "ApplyStatus": "in-sync"
            }
        ],
        "MaintenanceTrackName": "current",
        "DeferredMaintenanceWindows": [],
        "ExpectedNextSnapshotScheduleTime": "2019-12-10T04:42:43.390Z",
        "ExpectedNextSnapshotScheduleTimeStatus": "OnTrack",
        "NextMaintenanceWindowStartTime": "2019-12-14T16:00:00Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「別の AWS リージョンへのスナップショットのコピー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EnableSnapshotCopy」を参照してください。

### get-cluster-credentials

次のコード例は、get-cluster-credentials を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS アカウントのクラスター認証情報を取得するには

次の get-cluster-credentials の例では、Amazon Redshift データベースへのアクセスを有効にする一時的な認証情報を取得します。

```
aws redshift get-cluster-credentials \
    --db-user adminuser --db-name dev \
    --cluster-identifier mycluster
```

出力:

```
{
    "DbUser": "IAM:adminuser",
    "DbPassword": "AMAFUyyuros/QjxPTtgzcsuQsqzIasdzJEN04aCtWDzXx1O9d6UmpkBtvEeqFly/
EXAMPLE==",
    "Expiration": "2019-12-10T17:25:05.770Z"
}
```

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「Amazon Redshift CLI または API を使用した IAM データベース認証情報の生成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetClusterCredentials」を参照してください。

### get-reserved-node-exchange-offerings

次のコード例は、get-reserved-node-exchange-offerings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リザーブドノード交換オファリングを取得するには

次の get-reserved-node-exchange-offerings の例では、指定された DC1 リザーブドノードに一致する DC2 ReservedNodeOfferings の配列を取得します。

```
aws redshift get-reserved-node-exchange-offerings \
    --reserved-node-id 12345678-12ab-12a1-1a2a-12ab-12a12EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "ReservedNodeOfferings": [
        {
            "ReservedNodeOfferingId": "12345678-12ab-12a1-1a2a-12ab-12a12EXAMPLE",
            "NodeType": "dc2.large",
            "Duration": 31536000,
            "FixedPrice": 0.0,
            "UsagePrice": 0.0,
            "CurrencyCode": "USD",
            "OfferingType": "All Upfront",
            "RecurringCharges": [
                {
                    "RecurringChargeAmount": 0.0,
                    "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
                }
            ],
            "ReservedNodeOfferingType": "Regular"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「AWS CLI を使用したリザーブドノードのアップグレード」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetReservedNodeExchangeOfferings」を参照してください。

### modify-cluster-iam-roles

次のコード例は、modify-cluster-iam-roles を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスターの IAM ロールを変更するには

次の modify-cluster-iam-roles の例では、指定されたクラスターから指定された AWS IAM ロールを削除します。

```
aws redshift modify-cluster-iam-roles \
    --cluster-identifier mycluster \
    --remove-iam-roles arn:aws:iam::123456789012:role/myRedshiftRole
```

出力:

```
{
    "Cluster": {
        "ClusterIdentifier": "mycluster",
        "NodeType": "dc2.large",
        "ClusterStatus": "available",
        "ClusterAvailabilityStatus": "Available",
        "MasterUsername": "adminuser",
        "DBName": "dev",
        "Endpoint": {
            "Address": "mycluster.cmeaswqeuae.us-west-2.redshift.amazonaws.com",
            "Port": 5439
        },
        "ClusterCreateTime": "2019-12-05T18:44:36.991Z",
        "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 3,
        "ManualSnapshotRetentionPeriod": -1,
        "ClusterSecurityGroups": [],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sh-f9b731sd",
                "Status": "active"
```

```
            }
        ],
        "ClusterParameterGroups": [
            {
                "ParameterGroupName": "default.redshift-1.0",
                "ParameterApplyStatus": "in-sync"
            }
        ],
        "ClusterSubnetGroupName": "default",
        "VpcId": "vpc-b2fal7t9",
        "AvailabilityZone": "us-west-2f",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:16:00-sat:16:30",
        "PendingModifiedValues": {
            "NodeType": "dc2.large",
            "NumberOfNodes": 2,
            "ClusterType": "multi-node"
        },
        "ClusterVersion": "1.0",
        "AllowVersionUpgrade": true,
        "NumberOfNodes": 4,
        "PubliclyAccessible": false,
        "Encrypted": false,
        "ClusterSnapshotCopyStatus": {
            "DestinationRegion": "us-west-1",
            "RetentionPeriod": 7,
            "ManualSnapshotRetentionPeriod": -1
        },
        "Tags": [
            {
                "Key": "mytags",
                "Value": "tag1"
            }
        ],
        "EnhancedVpcRouting": false,
        "IamRoles": [],
        "MaintenanceTrackName": "current",
        "DeferredMaintenanceWindows": [],
        "ExpectedNextSnapshotScheduleTime": "2019-12-11T04:42:55.631Z",
        "ExpectedNextSnapshotScheduleTimeStatus": "OnTrack",
        "NextMaintenanceWindowStartTime": "2019-12-14T16:00:00Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「Amazon Redshift でのアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyClusterIamRoles」を参照してください。

### `modify-cluster-maintenance`

次のコード例は、`modify-cluster-maintenance` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスターのメンテナンスを変更するには

次の `modify-cluster-maintenance` の例では、指定されたクラスターのメンテナンスを 30 日間延期します。

```
aws redshift modify-cluster-maintenance \
    --cluster-identifier mycluster \
    --defer-maintenance \
    --defer-maintenance-duration 30
```

出力:

```
{
    "Cluster": {
        "ClusterIdentifier": "mycluster",
        "NodeType": "dc2.large",
        "ClusterStatus": "available",
        "ClusterAvailabilityStatus": "Available",
        "MasterUsername": "adminuser",
        "DBName": "dev",
        "Endpoint": {
            "Address": "mycluster.cmeaswqeuae.us-west-2.redshift.amazonaws.com",
            "Port": 5439
        },
        "ClusterCreateTime": "2019-12-05T18:44:36.991Z",
        "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 3,
        "ManualSnapshotRetentionPeriod": -1,
        "ClusterSecurityGroups": [],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sh-a1a123ab",
```

```
                "Status": "active"
            }
        ],
        "ClusterParameterGroups": [
            {
                "ParameterGroupName": "default.redshift-1.0",
                "ParameterApplyStatus": "in-sync"
            }
        ],
        "ClusterSubnetGroupName": "default",
        "VpcId": "vpc-b1ael7t9",
        "AvailabilityZone": "us-west-2f",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:16:00-sat:16:30",
        "PendingModifiedValues": {
            "NodeType": "dc2.large",
            "NumberOfNodes": 2,
            "ClusterType": "multi-node"
        },
        "ClusterVersion": "1.0",
        "AllowVersionUpgrade": true,
        "NumberOfNodes": 4,
        "PubliclyAccessible": false,
        "Encrypted": false,
        "ClusterSnapshotCopyStatus": {
            "DestinationRegion": "us-west-1",
            "RetentionPeriod": 7,
            "ManualSnapshotRetentionPeriod": -1
        },
        "Tags": [
            {
                "Key": "mytags",
                "Value": "tag1"
            }
        ],
        "EnhancedVpcRouting": false,
        "IamRoles": [],
        "MaintenanceTrackName": "current",
        "DeferredMaintenanceWindows": [
            {
                "DeferMaintenanceIdentifier": "dfm-mUdVIfFcT1B4SGhw6fyF",
                "DeferMaintenanceStartTime": "2019-12-10T18:18:39.354Z",
                "DeferMaintenanceEndTime": "2020-01-09T18:18:39.354Z"
            }
        ],
```

```
        "ExpectedNextSnapshotScheduleTime": "2019-12-11T04:42:55.631Z",
        "ExpectedNextSnapshotScheduleTimeStatus": "OnTrack",
        "NextMaintenanceWindowStartTime": "2020-01-11T16:00:00Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「クラスターのメンテナンス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyClusterMaintenance」を参照してください。

### `modify-cluster-parameter-group`

次のコード例は、`modify-cluster-parameter-group` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パラメータグループ内のパラメータを変更する

次の `modify-cluster-parameter-group` の例は、wlm_json_configuration パラメータを使用して、ワークロード管理を変更します。以下に示す JSON コンテンツを含むファイルからパラメータを受け入れます。

```
aws redshift modify-cluster-parameter-group \
    --parameter-group-name myclusterparametergroup \
    --parameters file://modify_pg.json
```

`modify_pg.json` の内容:

```
[
    {
        "ParameterName": "wlm_json_configuration",
        "ParameterValue": "[{\"user_group\":\"example_user_group1\",\"query_group\":
 \"example_query_group1\", \"query_concurrency\":7},{\"query_concurrency\":5}]"
    }
]
```

出力:

```
{
```

```
    "ParameterGroupStatus": "Your parameter group has been updated but changes won't
 get applied until you reboot the associated Clusters.",
    "ParameterGroupName": "myclusterparametergroup",
    "ResponseMetadata": {
        "RequestId": "09974cc0-64cd-11e2-bea9-49e0ce183f07"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyClusterParameterGroup」を参照してください。

### `modify-cluster-snapshot-schedule`

次のコード例は、`modify-cluster-snapshot-schedule` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラススナップショットのスケジュールを変更するには

次の `modify-cluster-snapshot-schedule` の例では、指定されたクラスターから指定されたスナップショットスケジュールを削除します。

```
aws redshift modify-cluster-snapshot-schedule \
    --cluster-identifier mycluster \
    --schedule-identifier mysnapshotschedule \
    --disassociate-schedule
```

このコマンドでは、出力が生成されません。

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「自動スナップショットのスケジュール」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyClusterSnapshotSchedule」を参照してください。

### `modify-cluster-snapshot`

次のコード例は、`modify-cluster-snapshot` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラススナップショットを変更するには

次の modify-cluster-snapshot の例では、指定されたクラススナップショットの手動保持期間設定を 10 日の値に設定します。

```
aws redshift modify-cluster-snapshot \
    --snapshot-identifier mycluster-2019-11-06-16-32 \
    --manual-snapshot-retention-period 10
```

出力:

```
{
    "Snapshot": {
        "SnapshotIdentifier": "mycluster-2019-11-06-16-32",
        "ClusterIdentifier": "mycluster",
        "SnapshotCreateTime": "2019-12-07T00:34:05.633Z",
        "Status": "available",
        "Port": 5439,
        "AvailabilityZone": "us-west-2f",
        "ClusterCreateTime": "2019-12-05T18:44:36.991Z",
        "MasterUsername": "adminuser",
        "ClusterVersion": "1.0",
        "SnapshotType": "manual",
        "NodeType": "dc2.large",
        "NumberOfNodes": 2,
        "DBName": "dev",
        "VpcId": "vpc-b1ce17t9",
        "Encrypted": false,
        "EncryptedWithHSM": false,
        "OwnerAccount": "123456789012",
        "TotalBackupSizeInMegaBytes": 64384.0,
        "ActualIncrementalBackupSizeInMegaBytes": 24.0,
        "BackupProgressInMegaBytes": 24.0,
        "CurrentBackupRateInMegaBytesPerSecond": 13.0011,
        "EstimatedSecondsToCompletion": 0,
        "ElapsedTimeInSeconds": 1,
        "Tags": [
            {
                "Key": "mytagkey",
                "Value": "mytagvalue"
            }
        ],
        "EnhancedVpcRouting": false,
        "MaintenanceTrackName": "current",
        "ManualSnapshotRetentionPeriod": 10,
```

```
        "ManualSnapshotRemainingDays": 6,
        "SnapshotRetentionStartTime": "2019-12-07T00:34:07.479Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「Amazon Redshift スナップショット」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyClusterSnapshot」を参照してください。

### `modify-cluster-subnet-group`

次のコード例は、`modify-cluster-subnet-group` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスターサブネットグループのサブネットを変更する この例は、キャッシュサブネットグループ内のサブネットのリストを変更する方法を示しています。デフォルトの出力は JSON 形式です。コマンドは次のとおりです。

```
aws redshift modify-cluster-subnet-group --cluster-subnet-group-name mysubnetgroup
 --subnet-ids subnet-763fdd1 subnet-ac830e9
```

結果:

```
{
   "ClusterSubnetGroup":
   {
      "Subnets": [
         {
            "SubnetStatus": "Active",
            "SubnetIdentifier": "subnet-763fdd1c",
            "SubnetAvailabilityZone":
               { "Name": "us-east-1a" }
         },
         {
            "SubnetStatus": "Active",
            "SubnetIdentifier": "subnet-ac830e9",
            "SubnetAvailabilityZone":
               { "Name": "us-east-1b" }
         } ],
```

```
      "VpcId": "vpc-7e3fdd14",
      "SubnetGroupStatus": "Complete",
      "Description": "My subnet group",
      "ClusterSubnetGroupName": "mysubnetgroup"
   },
   "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "8da93e89-8372-f936-93a8-873918938197a"
   }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyClusterSubnetGroup」を参照してください。

### `modify-cluster`

次のコード例は、`modify-cluster` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

この例は、クラスターセキュリティグループを指定されたクラスターに関連付ける方法を示しています。コマンドは次のとおりです。

```
aws redshift modify-cluster --cluster-identifier mycluster --cluster-security-groups
 mysecuritygroup
```

この例は、各週のクラスターの優先メンテナンスウィンドウを、日曜日の午後 11 時 15 分から月曜日の午前 3 時 15 分までの 4 時間に変更する方法を示しています。コマンドは次のとおりです。

```
aws redshift modify-cluster --cluster-identifier mycluster --preferred-maintenance-
window Sun:23:15-Mon:03:15
```

この例では、クラスターのマスターパスワードを変更する方法を示しています。コマンドは次のとおりです。

```
aws redshift modify-cluster --cluster-identifier mycluster --master-user-password
 A1b2c3d4
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ModifyCluster」を参照してください。

### modify-event-subscription

次のコード例は、modify-event-subscription を使用する方法を示しています。

AWS CLI

イベントサブスクリプションを変更するには

次の modify-event-subscription の例では、指定したイベント通知サブスクリプションを無効にします。

```
aws redshift modify-event-subscription \
    --subscription-name mysubscription \
    --no-enabled
```

出力:

```
{
    "EventSubscription": {
        "CustomerAwsId": "123456789012",
        "CustSubscriptionId": "mysubscription",
        "SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:MySNStopic",
        "Status": "active",
        "SubscriptionCreationTime": "2019-12-09T21:50:21.332Z",
        "SourceIdsList": [],
        "EventCategoriesList": [
            "management"
        ],
        "Severity": "ERROR",
        "Enabled": false,
        "Tags": []
    }
}
```

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「Amazon Redshift イベント通知のサブスクライブ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyEventSubscription」を参照してください。

### modify-scheduled-action

次のコード例は、modify-scheduled-action を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スケジュールされたアクションを編集するには

次の modify-scheduled-action の例では、指定された既存のスケジュールされたアクションに説明を追加します。

```
aws redshift modify-scheduled-action \
    --scheduled-action-name myscheduledaction \
    --scheduled-action-description "My scheduled action"
```

出力:

```
{
    "ScheduledActionName": "myscheduledaction",
    "TargetAction": {
        "ResizeCluster": {
            "ClusterIdentifier": "mycluster",
            "NumberOfNodes": 2,
            "Classic": false
        }
    },
    "Schedule": "at(2019-12-25T00:00:00)",
    "IamRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/myRedshiftRole",
    "ScheduledActionDescription": "My scheduled action",
    "State": "ACTIVE",
    "NextInvocations": [
        "2019-12-25T00:00:00Z"
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyScheduledAction」を参照してください。

### modify-snapshot-copy-retention-period

次のコード例は、modify-snapshot-copy-retention-period を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットコピー保持期間を変更するには

次の modify-snapshot-copy-retention-period の例は、コピー元の AWS リージョンからコピーされた後、指定されたクラスターのために、コピー先の AWS リージョンでスナップショットを保持する日数を変更します。

```
aws redshift modify-snapshot-copy-retention-period \
    --cluster-identifier mycluster \
    --retention-period 15
```

出力:

```
{
    "Cluster": {
        "ClusterIdentifier": "mycluster",
        "NodeType": "dc2.large",
        "ClusterStatus": "available",
        "ClusterAvailabilityStatus": "Available",
        "MasterUsername": "adminuser",
        "DBName": "dev",
        "Endpoint": {
            "Address": "mycluster.cmeaswqeuae.us-west-2.redshift.amazonaws.com",
            "Port": 5439
        },
        "ClusterCreateTime": "2019-12-05T18:44:36.991Z",
        "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 3,
        "ManualSnapshotRetentionPeriod": -1,
        "ClusterSecurityGroups": [],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sh-a1a123ab",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "ClusterParameterGroups": [
            {
                "ParameterGroupName": "default.redshift-1.0",
                "ParameterApplyStatus": "in-sync"
            }
        ],
        "ClusterSubnetGroupName": "default",
```

```
        "VpcId": "vpc-b1fet7t9",
        "AvailabilityZone": "us-west-2f",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:16:00-sat:16:30",
        "PendingModifiedValues": {
            "NodeType": "dc2.large",
            "NumberOfNodes": 2,
            "ClusterType": "multi-node"
        },
        "ClusterVersion": "1.0",
        "AllowVersionUpgrade": true,
        "NumberOfNodes": 4,
        "PubliclyAccessible": false,
        "Encrypted": false,
        "ClusterSnapshotCopyStatus": {
            "DestinationRegion": "us-west-1",
            "RetentionPeriod": 15,
            "ManualSnapshotRetentionPeriod": -1
        },
        "Tags": [
            {
                "Key": "mytags",
                "Value": "tag1"
            }
        ],
        "EnhancedVpcRouting": false,
        "IamRoles": [],
        "MaintenanceTrackName": "current",
        "DeferredMaintenanceWindows": [
            {
                "DeferMaintenanceIdentifier": "dfm-mUdVSfDcT1F4SGhw6fyF",
                "DeferMaintenanceStartTime": "2019-12-10T18:18:39.354Z",
                "DeferMaintenanceEndTime": "2020-01-09T18:18:39.354Z"
            }
        ],
        "NextMaintenanceWindowStartTime": "2020-01-11T16:00:00Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「スナップショットスケジュール形式」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifySnapshotCopyRetentionPeriod」を参照してください。

### modify-snapshot-schedule

次のコード例は、modify-snapshot-schedule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットのスケジュールを変更するには

次の modify-snapshot-schedule の例では、指定されたスナップショットスケジュールのレートを 10 時間ごとに変更します。

```
aws redshift modify-snapshot-schedule \
    --schedule-identifier mysnapshotschedule \
    --schedule-definitions "rate(10 hours)"
```

出力:

```
{
    "ScheduleDefinitions": [
        "rate(10 hours)"
    ],
    "ScheduleIdentifier": "mysnapshotschedule",
    "ScheduleDescription": "My schedule description",
    "Tags": []
}
```

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「スナップショットスケジュール形式」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifySnapshotSchedule」を参照してください。

### purchase-reserved-node-offering

次のコード例は、purchase-reserved-node-offering を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リザーブドノードを購入する この例は、リザーブドノードオファリングを購入する方法を示しています。reserved-node-offering-id は、describe-reserved-node-offerings を呼び出すことにより取得します。コマンド:

```
aws redshift purchase-reserved-node-offering --reserved-node-offering-id ceb6a579-
cf4c-4343-be8b-d832c45ab51c
```

結果:

```
{
   "ReservedNode": {
      "OfferingType": "Heavy Utilization",
      "FixedPrice": "",
      "NodeType": "dw.hs1.xlarge",
      "ReservedNodeId": "1ba8e2e3-bc01-4d65-b35d-a4a3e931547e",
      "UsagePrice": "",
      "RecurringCharges": [
         {
            "RecurringChargeAmount": "",
            "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
         }
      ],
      "NodeCount": 1,
      "State": "payment-pending",
      "StartTime": "2013-02-13T17:08:39.051Z",
      "Duration": 31536000,
      "ReservedNodeOfferingId": "ceb6a579-cf4c-4343-be8b-d832c45ab51c"
   },
   "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "01bda7bf-7600-11e2-b605-2568d7396e7f"
   }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PurchaseReservedNodeOffering」を参照してください。

### reboot-cluster

次のコード例は、reboot-cluster を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスターを再起動する この例では、クラスターを再起動します。デフォルトの出力は JSON 形式です。コマンドは次のとおりです。

```
aws redshift reboot-cluster --cluster-identifier mycluster
```

結果:

```
{
   "Cluster": {
      "NodeType": "dw.hs1.xlarge",
      "Endpoint": {
         "Port": 5439,
         "Address": "mycluster.coqoarplqhsn.us-east-1.redshift.amazonaws.com"
      },
      "ClusterVersion": "1.0",
      "PubliclyAccessible": "true",
      "MasterUsername": "adminuser",
      "ClusterParameterGroups": [
         {
         "ParameterApplyStatus": "in-sync",
         "ParameterGroupName": "default.redshift-1.0"
         }
      ],
      "ClusterSecurityGroups": [
         {
         "Status": "active",
         "ClusterSecurityGroupName": "default"
         }
      ],
      "AllowVersionUpgrade": true,
      "VpcSecurityGroups": \[],
      "AvailabilityZone": "us-east-1a",
      "ClusterCreateTime": "2013-01-22T21:59:29.559Z",
      "PreferredMaintenanceWindow": "sun:23:15-mon:03:15",
      "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 1,
      "ClusterStatus": "rebooting",
      "ClusterIdentifier": "mycluster",
      "DBName": "dev",
      "NumberOfNodes": 2,
      "PendingModifiedValues": {}
   },
   "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "61c8b564-64e8-11e2-8f7d-3b939af52818"
   }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RebootCluster」を参照してください。

### reset-cluster-parameter-group

次のコード例は、reset-cluster-parameter-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パラメータのパラメータをリセットする この例は、パラメータグループのすべてのパラメータをリセットする方法を示しています。コマンド:

```
aws redshift reset-cluster-parameter-group --parameter-group-name
 myclusterparametergroup --reset-all-parameters
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ResetClusterParameterGroup」を参照してください。

### resize-cluster

次のコード例は、resize-cluster を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスターのサイズを変更するには

次の resize-cluster の例は、指定したクラスターのサイズを変更します。

```
aws redshift resize-cluster \
    --cluster-identifier mycluster \
    --cluster-type multi-node \
    --node-type dc2.large \
    --number-of-nodes 6 \
    --classic
```

出力:

```
{
    "Cluster": {
        "ClusterIdentifier": "mycluster",
        "NodeType": "dc2.large",
```

```
        "ClusterStatus": "resizing",
        "ClusterAvailabilityStatus": "Modifying",
        "MasterUsername": "adminuser",
        "DBName": "dev",
        "Endpoint": {
            "Address": "mycluster.cmeaswqeuae.us-west-2.redshift.amazonaws.com",
            "Port": 5439
        },
        "ClusterCreateTime": "2019-12-05T18:44:36.991Z",
        "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 3,
        "ManualSnapshotRetentionPeriod": -1,
        "ClusterSecurityGroups": [],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sh-a1a123ab",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "ClusterParameterGroups": [
            {
                "ParameterGroupName": "default.redshift-1.0",
                "ParameterApplyStatus": "in-sync"
            }
        ],
        "ClusterSubnetGroupName": "default",
        "VpcId": "vpc-a1abc1a1",
        "AvailabilityZone": "us-west-2f",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:16:00-sat:16:30",
        "PendingModifiedValues": {
            "NodeType": "dc2.large",
            "NumberOfNodes": 6,
            "ClusterType": "multi-node"
        },
        "ClusterVersion": "1.0",
        "AllowVersionUpgrade": true,
        "NumberOfNodes": 4,
        "PubliclyAccessible": false,
        "Encrypted": false,
        "ClusterSnapshotCopyStatus": {
            "DestinationRegion": "us-west-1",
            "RetentionPeriod": 15,
            "ManualSnapshotRetentionPeriod": -1
        },
        "Tags": [
```

```
            {
                "Key": "mytags",
                "Value": "tag1"
            }
        ],
        "EnhancedVpcRouting": false,
        "IamRoles": [],
        "MaintenanceTrackName": "current",
        "DeferredMaintenanceWindows": [
            {
                "DeferMaintenanceIdentifier": "dfm-mUdVCfDcT1B4SGhw6fyF",
                "DeferMaintenanceStartTime": "2019-12-10T18:18:39.354Z",
                "DeferMaintenanceEndTime": "2020-01-09T18:18:39.354Z"
            }
        ],
        "NextMaintenanceWindowStartTime": "2020-01-11T16:00:00Z",
        "ResizeInfo": {
            "ResizeType": "ClassicResize",
            "AllowCancelResize": true
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「クラスターのサイズ調整」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ResizeCluster」を参照してください。

### `restore-from-cluster-snapshot`

次のコード例は、`restore-from-cluster-snapshot` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットからクラスターを復元する この例では、スナップショットからクラスターを復元します。コマンド:

```
aws redshift restore-from-cluster-snapshot --cluster-identifier mycluster-clone --
snapshot-identifier my-snapshot-id
```

結果:

```
{
   "Cluster": {
      "NodeType": "dw.hs1.xlarge",
      "ClusterVersion": "1.0",
      "PubliclyAccessible": "true",
      "MasterUsername": "adminuser",
      "ClusterParameterGroups": [
         {
         "ParameterApplyStatus": "in-sync",
         "ParameterGroupName": "default.redshift-1.0"
         }
      ],
      "ClusterSecurityGroups": [
         {
         "Status": "active",
         "ClusterSecurityGroupName": "default"
         }
      ],
      "AllowVersionUpgrade": true,
      "VpcSecurityGroups": \[],
      "PreferredMaintenanceWindow": "sun:23:15-mon:03:15",
      "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 1,
      "ClusterStatus": "creating",
      "ClusterIdentifier": "mycluster-clone",
      "DBName": "dev",
      "NumberOfNodes": 2,
      "PendingModifiedValues": {}
   },
   "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "77fd512b-64e3-11e2-8f5b-e90bd6c77476"
   }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RestoreFromClusterSnapshot」を参照してください。

### `restore-table-from-cluster-snapshot`

次のコード例は、`restore-table-from-cluster-snapshot` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットからテーブルを復元するには

次の restore-table-from-cluster-snapshot の例では、指定されたクラススナップショットの指定されたテーブルから新しいテーブルを作成します。

```
aws redshift restore-table-from-cluster-snapshot /
    --cluster-identifier mycluster /
    --snapshot-identifier mycluster-2019-11-19-16-17 /
    --source-database-name dev /
    --source-schema-name public /
    --source-table-name mytable /
    --target-database-name dev /
    --target-schema-name public /
    --new-table-name mytable-clone
```

出力:

```
{
    "TableRestoreStatus": {
        "TableRestoreRequestId": "a123a12b-abc1-1a1a-a123-a1234ab12345",
        "Status": "PENDING",
        "RequestTime": "2019-12-20T00:20:16.402Z",
        "ClusterIdentifier": "mycluster",
        "SnapshotIdentifier": "mycluster-2019-11-19-16-17",
        "SourceDatabaseName": "dev",
        "SourceSchemaName": "public",
        "SourceTableName": "mytable",
        "TargetDatabaseName": "dev",
        "TargetSchemaName": "public",
        "NewTableName": "mytable-clone"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「スナップショットからのテーブルの復元」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RestoreTableFromClusterSnapshot」を参照してください。

### revoke-cluster-security-group-ingress

次のコード例は、revoke-cluster-security-group-ingress を使用する方法を示しています。

AWS CLI

EC2 セキュリティグループへのアクセスを取り消す この例では、名前付き Amazon EC2 セキュリティグループへのアクセスを取り消します。コマンド:

```
aws redshift revoke-cluster-security-group-ingress --cluster-security-group-name
 mysecuritygroup --ec2-security-group-name myec2securitygroup --ec2-security-group-
owner-id 123445677890
```

CIDR 範囲へのアクセスを取り消す この例では、CIDR 範囲へのアクセスを取り消します。コマンド:

```
aws redshift revoke-cluster-security-group-ingress --cluster-security-group-name
 mysecuritygroup --cidrip 192.168.100.100/32
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RevokeClusterSecurityGroupIngress」を参照してください。

### revoke-snapshot-access

次のコード例は、revoke-snapshot-access を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スナップショットを復元する AWS アカウントの認証を取り消す この例では、スナップショット my-snapshot-id を復元する AWS アカウント 444455556666 の認証を取り消します。デフォルトの出力は JSON 形式です。コマンドは次のとおりです。

```
aws redshift revoke-snapshot-access --snapshot-id my-snapshot-id --account-with-
restore-access 444455556666
```

結果:

```
{
   "Snapshot": {
      "Status": "available",
```

```
        "SnapshotCreateTime": "2013-07-17T22:04:18.947Z",
        "EstimatedSecondsToCompletion": 0,
        "AvailabilityZone": "us-east-1a",
        "ClusterVersion": "1.0",
        "MasterUsername": "adminuser",
        "Encrypted": false,
        "OwnerAccount": "111122223333",
        "BackupProgressInMegabytes": 11.0,
        "ElapsedTimeInSeconds": 0,
        "DBName": "dev",
        "CurrentBackupRateInMegabytesPerSecond: 0.1534,
        "ClusterCreateTime": "2013-01-22T21:59:29.559Z",
        "ActualIncrementalBackupSizeInMegabytes"; 11.0,
        "SnapshotType": "manual",
        "NodeType": "dw.hs1.xlarge",
        "ClusterIdentifier": "mycluster",
        "TotalBackupSizeInMegabytes": 20.0,
        "Port": 5439,
        "NumberOfNodes": 2,
        "SnapshotIdentifier": "my-snapshot-id"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RevokeSnapshotAccess」を参照してください。

### rotate-encryption-key

次のコード例は、rotate-encryption-key を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クラスターの暗号化キーをローテーションするには

次の rotate-encryption-key の例では、指定されたクラスターの暗号化キーをローテーションします。

```
aws redshift rotate-encryption-key \
    --cluster-identifier mycluster
```

出力:

```
{
    "Cluster": {
        "ClusterIdentifier": "mycluster",
        "NodeType": "dc2.large",
        "ClusterStatus": "rotating-keys",
        "ClusterAvailabilityStatus": "Modifying",
        "MasterUsername": "adminuser",
        "DBName": "dev",
        "Endpoint": {
            "Address": "mycluster.cmeaswqeuae.us-west-2.redshift.amazonaws.com",
            "Port": 5439
        },
        "ClusterCreateTime": "2019-12-10T19:25:45.886Z",
        "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 30,
        "ManualSnapshotRetentionPeriod": -1,
        "ClusterSecurityGroups": [],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sh-a1a123ab",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "ClusterParameterGroups": [
            {
                "ParameterGroupName": "default.redshift-1.0",
                "ParameterApplyStatus": "in-sync"
            }
        ],
        "ClusterSubnetGroupName": "default",
        "VpcId": "vpc-a1abc1a1",
        "AvailabilityZone": "us-west-2a",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:16:00-sat:16:30",
        "PendingModifiedValues": {},
        "ClusterVersion": "1.0",
        "AllowVersionUpgrade": true,
        "NumberOfNodes": 2,
        "PubliclyAccessible": false,
        "Encrypted": true,
        "Tags": [],
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/
bPxRfih3yCo8nvbEXAMPLEKEY",
        "EnhancedVpcRouting": false,
        "IamRoles": [
```

```
            {
                "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/myRedshiftRole",
                "ApplyStatus": "in-sync"
            }
        ],
        "MaintenanceTrackName": "current",
        "DeferredMaintenanceWindows": [],
        "NextMaintenanceWindowStartTime": "2019-12-14T16:00:00Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Redshift クラスター管理ガイド」の「Amazon Redshift データベースの暗号化」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RotateEncryptionKey」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Amazon Rekognition の例

次のコード例は、Amazon Rekognition で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `compare-faces`

次のコード例は、`compare-faces` を使用する方法を示しています。

詳細については、「イメージ内の顔を比較する」を参照してください。

AWS CLI

つの画像内の顔を比較するには

次の compare-faces コマンドは、Amazon S3 バケットに保存されている 2 つの画像の顔を比較します。

```
aws rekognition compare-faces \
    --source-image '{"S3Object":{"Bucket":"MyImageS3Bucket","Name":"source.jpg"}}' \
    --target-image '{"S3Object":{"Bucket":"MyImageS3Bucket","Name":"target.jpg"}}'
```

出力:

```
{
    "UnmatchedFaces": [],
    "FaceMatches": [
        {
            "Face": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.12368916720151901,
                    "Top": 0.16007372736930847,
                    "Left": 0.5901257991790771,
                    "Height": 0.25140416622161865
                },
                "Confidence": 100.0,
                "Pose": {
                    "Yaw": -3.7351467609405518,
                    "Roll": -0.10309021919965744,
                    "Pitch": 0.8637830018997192
                },
                "Quality": {
                    "Sharpness": 95.51618957519531,
                    "Brightness": 65.29893493652344
                },
                "Landmarks": [
                    {
                        "Y": 0.26721030473709106,
                        "X": 0.6204193830490112,
                        "Type": "eyeLeft"
                    },
                    {
                        "Y": 0.26831310987472534,
                        "X": 0.6776827573776245,
```

```
                        "Type": "eyeRight"
                    },
                    {
                        "Y": 0.3514654338359833,
                        "X": 0.6241428852081299,
                        "Type": "mouthLeft"
                    },
                    {
                        "Y": 0.35258132219314575,
                        "X": 0.6713621020317078,
                        "Type": "mouthRight"
                    },
                    {
                        "Y": 0.3140771687030792,
                        "X": 0.6428444981575012,
                        "Type": "nose"
                    }
                ]
            },
            "Similarity": 100.0
        }
    ],
    "SourceImageFace": {
        "BoundingBox": {
            "Width": 0.12368916720151901,
            "Top": 0.16007372736930847,
            "Left": 0.5901257991790771,
            "Height": 0.25140416622161865
        },
        "Confidence": 100.0
    }
}
```

詳細については、「Amazon Rekognition ディベロッパーガイド」の「イメージ間の顔の比較」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CompareFaces」を参照してください。https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/rekognition/compare-faces.html

### `create-collection`

次のコード例は、`create-collection` を使用する方法を示しています。

詳細については、「コレクションを作成する」を参照してください。

AWS CLI

コレクションを作成するには

次の create-collection コマンドは、指定された名前のコレクションを作成します。

```
aws rekognition create-collection \
    --collection-id "MyCollection"
```

出力:

```
{
    "CollectionArn": "aws:rekognition:us-west-2:123456789012:collection/
MyCollection",
    "FaceModelVersion": "4.0",
    "StatusCode": 200
}
```

詳細については、「Amazon Rekognition 開発者ガイド」の「コレクションの作成」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateCollection」を参照してください。

### create-stream-processor

次のコード例は、create-stream-processor を使用する方法を示しています。

AWS CLI

新しいストリームプロセッサを作成するには

次の create-stream-processor の例では、指定された設定で新しいストリームプロセッサを作成します。

```
aws rekognition create-stream-processor --name my-stream-processor\
    --input '{"KinesisVideoStream":{"Arn":"arn:aws:kinesisvideo:us-
west-2:123456789012:stream/macwebcam/1530559711205"}}'\
    --stream-processor-output '{"KinesisDataStream":{"Arn":"arn:aws:kinesis:us-
west-2:123456789012:stream/AmazonRekognitionRekStream"}}'\
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/AmazonRekognitionDetect\
```

```
    --settings '{"FaceSearch":
{"CollectionId":"MyCollection","FaceMatchThreshold":85.5}}'
```

出力:

```
{
    "StreamProcessorArn": "arn:aws:rekognition:us-
west-2:123456789012:streamprocessor/my-stream-processor"
}
```

詳細については、「Amazon Rekognition デベロッパーガイド」の「ストリーミングビデオの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateStreamProcessor」を参照してください。

### delete-collection

次のコード例は、delete-collection を使用する方法を示しています。

詳細については、「コレクションを削除する」を参照してください。

AWS CLI

コレクションを削除するには

次の delete-collection コマンドは、指定されたコレクションを削除します。

```
aws rekognition delete-collection \
    --collection-id MyCollection
```

出力:

```
{
    "StatusCode": 200
}
```

詳細については、「Amazon Rekognition ディベロッパーガイド」の「コレクションの削除」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteCollection」を参照してください。

### delete-faces

次のコード例は、delete-faces を使用する方法を示しています。

詳細については、「コレクションから顔を削除する」を参照してください。

AWS CLI

コレクションから顔を削除するには

次の delete-faces コマンドは、コレクションから指定された顔を削除します。

```
aws rekognition delete-faces \
    --collection-id MyCollection
    --face-ids '["0040279c-0178-436e-b70a-e61b074e96b0"]'
```

出力:

```
{
    "DeletedFaces": [
        "0040279c-0178-436e-b70a-e61b074e96b0"
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Rekognition ディベロッパーガイド」の「コレクションからの顔の削除」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteFaces」を参照してください。

### delete-stream-processor

次のコード例は、delete-stream-processor を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ストリームプロセッサを削除するには

次の delete-stream-processor コマンドを実行して、指定されたストリームプロセッサを削除します。

```
aws rekognition delete-stream-processor \
    --name my-stream-processor
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Rekognition デベロッパーガイド」の「ストリーミングビデオの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteStreamProcessor」を参照してください。

### describe-collection

次のコード例は、describe-collection を使用する方法を示しています。

詳細については、「コレクションを定義する」を参照してください。

AWS CLI

コレクションを記述するには

次の describe-collection の例は、指定されたコレクションの詳細を表示します。

```
aws rekognition describe-collection \
    --collection-id MyCollection
```

出力:

```
{
    "FaceCount": 200,
    "CreationTimestamp": 1569444828.274,
    "CollectionARN": "arn:aws:rekognition:us-west-2:123456789012:collection/
MyCollection",
    "FaceModelVersion": "4.0"
}
```

詳細については、「Amazon Rekognition 開発者ガイド」の「コレクションの定義」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeCollection」を参照してください。

### describe-stream-processor

次のコード例は、describe-stream-processor を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ストリームプロセッサに関する情報を取得するには

次の describe-stream-processor コマンドは、指定されたストリームプロセッサの詳細を表示します。

```
aws rekognition describe-stream-processor \
    --name my-stream-processor
```

出力:

```
{
    "Status": "STOPPED",
    "Name": "my-stream-processor",
    "LastUpdateTimestamp": 1532449292.712,
    "Settings": {
        "FaceSearch": {
            "FaceMatchThreshold": 80.0,
            "CollectionId": "my-collection"
        }
    },
    "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/AmazonRekognitionDetectStream",
    "StreamProcessorArn": "arn:aws:rekognition:us-
west-2:123456789012:streamprocessor/my-stream-processpr",
    "Output": {
        "KinesisDataStream": {
            "Arn": "arn:aws:kinesis:us-west-2:123456789012:stream/
AmazonRekognitionRekStream"
        }
    },
    "Input": {
        "KinesisVideoStream": {
            "Arn": "arn:aws:kinesisvideo:us-west-2:123456789012:stream/
macwebcam/123456789012"
        }
    },
    "CreationTimestamp": 1532449292.712
}
```

詳細については、「Amazon Rekognition デベロッパーガイド」の「ストリーミングビデオの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeStreamProcessor」を参照してください。

### `detect-faces`

次のコード例は、`detect-faces` を使用する方法を示しています。

詳細については、「イメージ内の顔を検出する」を参照してください。

AWS CLI

画像内の顔を検出するには

次の `detect-faces` コマンドは、Amazon S3 バケットに保存されている指定された画像の顔を検出します。

```
aws rekognition detect-faces \
    --image '{"S3Object":{"Bucket":"MyImageS3Bucket","Name":"MyFriend.jpg"}}' \
    --attributes "ALL"
```

出力:

```
{
    "FaceDetails": [
        {
            "Confidence": 100.0,
            "Eyeglasses": {
                "Confidence": 98.91107940673828,
                "Value": false
            },
            "Sunglasses": {
                "Confidence": 99.7966537475586,
                "Value": false
            },
            "Gender": {
                "Confidence": 99.56611633300781,
                "Value": "Male"
            },
            "Landmarks": [
                {
```

```
                    "Y": 0.26721030473709106,
                    "X": 0.6204193830490112,
                    "Type": "eyeLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.26831310987472534,
                    "X": 0.6776827573776245,
                    "Type": "eyeRight"
                },
                {
                    "Y": 0.3514654338359833,
                    "X": 0.6241428852081299,
                    "Type": "mouthLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.35258132219314575,
                    "X": 0.6713621020317078,
                    "Type": "mouthRight"
                },
                {
                    "Y": 0.3140771687030792,
                    "X": 0.6428444981575012,
                    "Type": "nose"
                },
                {
                    "Y": 0.24662546813488007,
                    "X": 0.6001564860343933,
                    "Type": "leftEyeBrowLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.24326619505882263,
                    "X": 0.6303644776344299,
                    "Type": "leftEyeBrowRight"
                },
                {
                    "Y": 0.23818562924861908,
                    "X": 0.6146903038024902,
                    "Type": "leftEyeBrowUp"
                },
                {
                    "Y": 0.24373626708984375,
                    "X": 0.6640064716339111,
                    "Type": "rightEyeBrowLeft"
                },
```

```
                {
                    "Y": 0.24877218902111053,
                    "X": 0.7025929093360901,
                    "Type": "rightEyeBrowRight"
                },
                {
                    "Y": 0.23938551545143127,
                    "X": 0.6823262572288513,
                    "Type": "rightEyeBrowUp"
                },
                {
                    "Y": 0.265746533870697,
                    "X": 0.6112898588180542,
                    "Type": "leftEyeLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.2676128149032593,
                    "X": 0.6317071914672852,
                    "Type": "leftEyeRight"
                },
                {
                    "Y": 0.262735515832901,
                    "X": 0.6201658248901367,
                    "Type": "leftEyeUp"
                },
                {
                    "Y": 0.27025148272514343,
                    "X": 0.6206279993057251,
                    "Type": "leftEyeDown"
                },
                {
                    "Y": 0.268223375082016,
                    "X": 0.6658390760421753,
                    "Type": "rightEyeLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.2672517001628876,
                    "X": 0.687832236289978,
                    "Type": "rightEyeRight"
                },
                {
                    "Y": 0.26383838057518005,
                    "X": 0.6769183874130249,
                    "Type": "rightEyeUp"
```

```
                },
                {
                    "Y": 0.27138751745224,
                    "X": 0.676596462726593,
                    "Type": "rightEyeDown"
                },
                {
                    "Y": 0.32283174991607666,
                    "X": 0.6350004076957703,
                    "Type": "noseLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.3219289481639862,
                    "X": 0.6567046642303467,
                    "Type": "noseRight"
                },
                {
                    "Y": 0.3420318365097046,
                    "X": 0.6450609564781189,
                    "Type": "mouthUp"
                },
                {
                    "Y": 0.3664324879646301,
                    "X": 0.6455618143081665,
                    "Type": "mouthDown"
                },
                {
                    "Y": 0.26721030473709106,
                    "X": 0.6204193830490112,
                    "Type": "leftPupil"
                },
                {
                    "Y": 0.26831310987472534,
                    "X": 0.6776827573776245,
                    "Type": "rightPupil"
                },
                {
                    "Y": 0.26343393325805664,
                    "X": 0.5946047306060791,
                    "Type": "upperJawlineLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.3543180525302887,
                    "X": 0.6044883728027344,
```

```
                    "Type": "midJawlineLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.4084877669811249,
                    "X": 0.6477024555206299,
                    "Type": "chinBottom"
                },
                {
                    "Y": 0.3562754988670349,
                    "X": 0.707981526851654,
                    "Type": "midJawlineRight"
                },
                {
                    "Y": 0.26580461859703064,
                    "X": 0.7234612107276917,
                    "Type": "upperJawlineRight"
                }
            ],
            "Pose": {
                "Yaw": -3.7351467609405518,
                "Roll": -0.10309021919965744,
                "Pitch": 0.8637830018997192
            },
            "Emotions": [
                {
                    "Confidence": 8.74203109741211,
                    "Type": "SURPRISED"
                },
                {
                    "Confidence": 2.501944065093994,
                    "Type": "ANGRY"
                },
                {
                    "Confidence": 0.7378743290901184,
                    "Type": "DISGUSTED"
                },
                {
                    "Confidence": 3.5296201705932617,
                    "Type": "HAPPY"
                },
                {
                    "Confidence": 1.7162904739379883,
                    "Type": "SAD"
                },
```

```
                {
                    "Confidence": 9.518536567687988,
                    "Type": "CONFUSED"
                },
                {
                    "Confidence": 0.45474427938461304,
                    "Type": "FEAR"
                },
                {
                    "Confidence": 72.79895782470703,
                    "Type": "CALM"
                }
            ],
            "AgeRange": {
                "High": 48,
                "Low": 32
            },
            "EyesOpen": {
                "Confidence": 98.93987274169922,
                "Value": true
            },
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.12368916720151901,
                "Top": 0.16007372736930847,
                "Left": 0.5901257991790771,
                "Height": 0.25140416622161865
            },
            "Smile": {
                "Confidence": 93.4493179321289,
                "Value": false
            },
            "MouthOpen": {
                "Confidence": 90.53053283691406,
                "Value": false
            },
            "Quality": {
                "Sharpness": 95.51618957519531,
                "Brightness": 65.29893493652344
            },
            "Mustache": {
                "Confidence": 89.85221099853516,
                "Value": false
            },
            "Beard": {
```

```
                "Confidence": 86.1991195678711,
                "Value": true
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Rekognition 開発者ガイド」の「イメージ内の顔の検出」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DetectFaces」を参照してください。

### `detect-labels`

次のコード例は、`detect-labels` を使用する方法を示しています。

詳細については、「イメージ内のラベルを検出する」を参照してください。

AWS CLI

画像内のラベルを検出するには

次の `detect-labels` の例は、Amazon S3 バケットに保存されている画像内のシーンとオブジェクトを検出します。

```
aws rekognition detect-labels \
    --image '{"S3Object":{"Bucket":"bucket","Name":"image"}}'
```

出力:

```
{
    "Labels": [
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 99.15271759033203,
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Vehicle"
                },
                {
                    "Name": "Transportation"
                }
```

```
            ],
            "Name": "Automobile"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 99.15271759033203,
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Transportation"
                }
            ],
            "Name": "Vehicle"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 99.15271759033203,
            "Parents": [],
            "Name": "Transportation"
        },
        {
            "Instances": [
                {
                    "BoundingBox": {
                        "Width": 0.10616336017847061,
                        "Top": 0.5039216876029968,
                        "Left": 0.0037978808395564556,
                        "Height": 0.18528179824352264
                    },
                    "Confidence": 99.15271759033203
                },
                {
                    "BoundingBox": {
                        "Width": 0.2429988533258438,
                        "Top": 0.5251884460449219,
                        "Left": 0.7309805154800415,
                        "Height": 0.21577216684818268
                    },
                    "Confidence": 99.1286392211914
                },
                {
                    "BoundingBox": {
                        "Width": 0.14233611524105072,
                        "Top": 0.5333095788955688,
                        "Left": 0.6494812965393066,
```

```
                "Height": 0.15528248250484467
            },
            "Confidence": 98.48368072509766
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.11086395382881165,
                "Top": 0.5354844927787781,
                "Left": 0.10355594009160995,
                "Height": 0.10271988064050674
            },
            "Confidence": 96.45606231689453
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.06254628300666809,
                "Top": 0.5573825240135193,
                "Left": 0.46083059906959534,
                "Height": 0.053911514580249786
            },
            "Confidence": 93.65448760986328
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.10105438530445099,
                "Top": 0.534368634223938,
                "Left": 0.5743985772132874,
                "Height": 0.12226245552301407
            },
            "Confidence": 93.06217193603516
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.056389667093753815,
                "Top": 0.5235804319381714,
                "Left": 0.9427769780158997,
                "Height": 0.17163699865341187
            },
            "Confidence": 92.6864013671875
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.06003860384225845,
                "Top": 0.5441341400146484,
```

```
                "Left": 0.22409997880458832,
                "Height": 0.06737709045410156
            },
            "Confidence": 90.4227066040039
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.02848697081208229,
                "Top": 0.5107086896896362,
                "Left": 0,
                "Height": 0.19150497019290924
            },
            "Confidence": 86.65286254882812
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.04067881405353546,
                "Top": 0.5566273927688599,
                "Left": 0.316415935754776,
                "Height": 0.03428703173995018
            },
            "Confidence": 85.36471557617188
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.043411049991846085,
                "Top": 0.5394920110702515,
                "Left": 0.18293385207653046,
                "Height": 0.0893595889210701
            },
            "Confidence": 82.21705627441406
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.031183116137981415,
                "Top": 0.5579366683959961,
                "Left": 0.2853088080883026,
                "Height": 0.03989990055561066
            },
            "Confidence": 81.0157470703125
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.031113790348172188,
```

```
                    "Top": 0.5504819750785828,
                    "Left": 0.2580395042896271,
                    "Height": 0.056484755128622055
                },
                "Confidence": 56.13441467285156
            },
            {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.08586374670267105,
                    "Top": 0.5438792705535889,
                    "Left": 0.5128012895584106,
                    "Height": 0.08550430089235306
                },
                "Confidence": 52.37760925292969
            }
        ],
        "Confidence": 99.15271759033203,
        "Parents": [
            {
                "Name": "Vehicle"
            },
            {
                "Name": "Transportation"
            }
        ],
        "Name": "Car"
    },
    {
        "Instances": [],
        "Confidence": 98.9914321899414,
        "Parents": [],
        "Name": "Human"
    },
    {
        "Instances": [
            {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.19360728561878204,
                    "Top": 0.35072067379951477,
                    "Left": 0.43734854459762573,
                    "Height": 0.2742200493812561
                },
                "Confidence": 98.9914321899414
            },
```

```
                {
                    "BoundingBox": {
                        "Width": 0.03801717236638069,
                        "Top": 0.5010883808135986,
                        "Left": 0.9155802130699158,
                        "Height": 0.06597328186035156
                    },
                    "Confidence": 85.02790832519531
                }
            ],
            "Confidence": 98.9914321899414,
            "Parents": [],
            "Name": "Person"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 93.24951934814453,
            "Parents": [],
            "Name": "Machine"
        },
        {
            "Instances": [
                {
                    "BoundingBox": {
                        "Width": 0.03561960905790329,
                        "Top": 0.6468243598937988,
                        "Left": 0.7850857377052307,
                        "Height": 0.08878646790981293
                    },
                    "Confidence": 93.24951934814453
                },
                {
                    "BoundingBox": {
                        "Width": 0.02217046171426773,
                        "Top": 0.6149078607559204,
                        "Left": 0.04757237061858177,
                        "Height": 0.07136218994855881
                    },
                    "Confidence": 91.5025863647461
                },
                {
                    "BoundingBox": {
                        "Width": 0.016197510063648224,
                        "Top": 0.6274210214614868,
```

```
                "Left": 0.6472989320755005,
                "Height": 0.04955997318029404
            },
            "Confidence": 85.14686584472656
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.020207518711686134,
                "Top": 0.6348286867141724,
                "Left": 0.7295016646385193,
                "Height": 0.07059963047504425
            },
            "Confidence": 83.34547424316406
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.020280985161662102,
                "Top": 0.6171894669532776,
                "Left": 0.08744934946298599,
                "Height": 0.05297485366463661
            },
            "Confidence": 79.9981460571289
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.018318990245461464,
                "Top": 0.623889148235321,
                "Left": 0.6836880445480347,
                "Height": 0.06730121374130249
            },
            "Confidence": 78.87144470214844
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.021310249343514442,
                "Top": 0.6167286038398743,
                "Left": 0.004064912907779217,
                "Height": 0.08317798376083374
            },
            "Confidence": 75.89361572265625
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.03604431077837944,
```

```
                    "Top": 0.7030032277107239,
                    "Left": 0.9254803657531738,
                    "Height": 0.04569442570209503
                },
                "Confidence": 64.402587890625
            },
            {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.009834849275648594,
                    "Top": 0.5821820497512817,
                    "Left": 0.28094568848609924,
                    "Height": 0.01964157074689865
                },
                "Confidence": 62.79907989501953
            },
            {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.01475677452981472,
                    "Top": 0.6137543320655823,
                    "Left": 0.5950819253921509,
                    "Height": 0.039063986390829086
                },
                "Confidence": 59.40483474731445
            }
        ],
        "Confidence": 93.24951934814453,
        "Parents": [
            {
                "Name": "Machine"
            }
        ],
        "Name": "Wheel"
    },
    {
        "Instances": [],
        "Confidence": 92.61514282226562,
        "Parents": [],
        "Name": "Road"
    },
    {
        "Instances": [],
        "Confidence": 92.37877655029297,
        "Parents": [
            {
```

```
                    "Name": "Person"
                }
            ],
            "Name": "Sport"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 92.37877655029297,
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Person"
                }
            ],
            "Name": "Sports"
        },
        {
            "Instances": [
                {
                    "BoundingBox": {
                        "Width": 0.12326609343290329,
                        "Top": 0.6332163214683533,
                        "Left": 0.44815489649772644,
                        "Height": 0.058117982000112534
                    },
                    "Confidence": 92.37877655029297
                }
            ],
            "Confidence": 92.37877655029297,
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Person"
                },
                {
                    "Name": "Sport"
                }
            ],
            "Name": "Skateboard"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 90.62931060791016,
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Person"
```

```
                }
            ],
            "Name": "Pedestrian"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 88.81334686279297,
            "Parents": [],
            "Name": "Asphalt"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 88.81334686279297,
            "Parents": [],
            "Name": "Tarmac"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 88.23201751708984,
            "Parents": [],
            "Name": "Path"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 80.26520538330078,
            "Parents": [],
            "Name": "Urban"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 80.26520538330078,
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Building"
                },
                {
                    "Name": "Urban"
                }
            ],
            "Name": "Town"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 80.26520538330078,
```

```
            "Parents": [],
            "Name": "Building"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 80.26520538330078,
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Building"
                },
                {
                    "Name": "Urban"
                }
            ],
            "Name": "City"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 78.37934875488281,
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Car"
                },
                {
                    "Name": "Vehicle"
                },
                {
                    "Name": "Transportation"
                }
            ],
            "Name": "Parking Lot"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 78.37934875488281,
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Car"
                },
                {
                    "Name": "Vehicle"
                },
                {
                    "Name": "Transportation"
```

```
                }
            ],
            "Name": "Parking"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 74.37590026855469,
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Building"
                },
                {
                    "Name": "Urban"
                },
                {
                    "Name": "City"
                }
            ],
            "Name": "Downtown"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 69.84622955322266,
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Road"
                }
            ],
            "Name": "Intersection"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 57.68518829345703,
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Sports Car"
                },
                {
                    "Name": "Car"
                },
                {
                    "Name": "Vehicle"
                },
                {
```

```
                    "Name": "Transportation"
                }
            ],
            "Name": "Coupe"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 57.68518829345703,
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Car"
                },
                {
                    "Name": "Vehicle"
                },
                {
                    "Name": "Transportation"
                }
            ],
            "Name": "Sports Car"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 56.59492111206055,
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Path"
                }
            ],
            "Name": "Sidewalk"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 56.59492111206055,
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Path"
                }
            ],
            "Name": "Pavement"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 55.58770751953125,
```

```
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Building"
                },
                {
                    "Name": "Urban"
                }
            ],
            "Name": "Neighborhood"
        }
    ],
    "LabelModelVersion": "2.0"
}
```

詳細については、「Amazon Rekognition 開発者ガイド」の「イメージ内のラベルの検出」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DetectLabels」を参照してください。

### detect-moderation-labels

次のコード例は、detect-moderation-labels を使用する方法を示しています。

詳細については、「不適切なイメージを検出する」を参照してください。

AWS CLI

画像内の安全でないコンテンツを検出するには

次の detect-moderation-labels コマンドは、Amazon S3 バケットに保存されている指定された画像の安全でないコンテンツを検出します。

```
aws rekognition detect-moderation-labels \
    --image "S3Object={Bucket=MyImageS3Bucket,Name=gun.jpg}"
```

出力:

```
{
    "ModerationModelVersion": "3.0",
    "ModerationLabels": [
        {
            "Confidence": 97.29618072509766,
```

```
            "ParentName": "Violence",
            "Name": "Weapon Violence"
        },
        {
            "Confidence": 97.29618072509766,
            "ParentName": "",
            "Name": "Violence"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Rekognition 開発者ガイド」の「不適切なイメージの検出」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DetectModerationLabels」を参照してください。

### detect-text

次のコード例は、detect-text を使用する方法を示しています。

詳細については、「イメージ内のテキストを検出する」を参照してください。

AWS CLI

画像内のテキストを検出するには

次の detect-text コマンドは、指定された画像内のテキストを検出します。

```
aws rekognition detect-text \
    --image '{"S3Object":{"Bucket":"MyImageS3Bucket","Name":"ExamplePicture.jpg"}}'
```

出力:

```
{
    "TextDetections": [
        {
            "Geometry": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.24624845385551453,
                    "Top": 0.28288066387176514,
                    "Left": 0.391388863325119,
                    "Height": 0.022687450051307678
```

```
                },
                "Polygon": [
                    {
                        "Y": 0.28288066387176514,
                        "X": 0.391388863325119
                    },
                    {
                        "Y": 0.2826388478279114,
                        "X": 0.6376373171806335
                    },
                    {
                        "Y": 0.30532628297805786,
                        "X": 0.637677013874054
                    },
                    {
                        "Y": 0.305568128824234,
                        "X": 0.39142853021621704
                    }
                ]
            },
            "Confidence": 94.35709381103516,
            "DetectedText": "ESTD 1882",
            "Type": "LINE",
            "Id": 0
        },
        {
            "Geometry": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.33933889865875244,
                    "Top": 0.32603850960731506,
                    "Left": 0.34534579515457153,
                    "Height": 0.07126858830451965
                },
                "Polygon": [
                    {
                        "Y": 0.32603850960731506,
                        "X": 0.34534579515457153
                    },
                    {
                        "Y": 0.32633158564567566,
                        "X": 0.684684693813324
                    },
                    {
                        "Y": 0.3976001739501953,
```

```
                    "X": 0.684575080871582
                },
                {
                    "Y": 0.3973070979118347,
                    "X": 0.345236212015152
                }
            ]
        },
        "Confidence": 99.95779418945312,
        "DetectedText": "BRAINS",
        "Type": "LINE",
        "Id": 1
    },
    {
        "Confidence": 97.22098541259766,
        "Geometry": {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.061079490929841995,
                "Top": 0.2843210697174072,
                "Left": 0.391391396522522,
                "Height": 0.021029088646173477
            },
            "Polygon": [
                {
                    "Y": 0.2843210697174072,
                    "X": 0.391391396522522
                },
                {
                    "Y": 0.2828207015991211,
                    "X": 0.4524524509906769
                },
                {
                    "Y": 0.3038259446620941,
                    "X": 0.4534534513950348
                },
                {
                    "Y": 0.30532634258270264,
                    "X": 0.3923923969268799
                }
            ]
        },
        "DetectedText": "ESTD",
        "ParentId": 0,
        "Type": "WORD",
```

```
            "Id": 2
        },
        {
            "Confidence": 91.49320983886719,
            "Geometry": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.07007007300853729,
                    "Top": 0.2828207015991211,
                    "Left": 0.5675675868988037,
                    "Height": 0.02250562608242035
                },
                "Polygon": [
                    {
                        "Y": 0.2828207015991211,
                        "X": 0.5675675868988037
                    },
                    {
                        "Y": 0.2828207015991211,
                        "X": 0.6376376152038574
                    },
                    {
                        "Y": 0.30532634258270264,
                        "X": 0.6376376152038574
                    },
                    {
                        "Y": 0.30532634258270264,
                        "X": 0.5675675868988037
                    }
                ]
            },
            "DetectedText": "1882",
            "ParentId": 0,
            "Type": "WORD",
            "Id": 3
        },
        {
            "Confidence": 99.95779418945312,
            "Geometry": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.33933934569358826,
                    "Top": 0.32633158564567566,
                    "Left": 0.3453453481197357,
                    "Height": 0.07127484679222107
                },
```

```
                "Polygon": [
                    {
                        "Y": 0.32633158564567566,
                        "X": 0.3453453481197357
                    },
                    {
                        "Y": 0.32633158564567566,
                        "X": 0.684684693813324
                    },
                    {
                        "Y": 0.39759939908981323,
                        "X": 0.6836836934089661
                    },
                    {
                        "Y": 0.39684921503067017,
                        "X": 0.3453453481197357
                    }
                ]
            },
            "DetectedText": "BRAINS",
            "ParentId": 1,
            "Type": "WORD",
            "Id": 4
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DetectText」を参照してください。

### get-celebrity-info

次の例は、get-celebrity-info を使用する方法を説明しています。

AWS CLI

有名人に関する情報を取得するには

次の get-celebrity-info コマンドは、指定された有名人に関する詳細情報を表示します。id パラメータは以前に recognize-celebrities を呼び出したときのものです。

```
aws rekognition get-celebrity-info --id nnnnnnn
```

出力:

```
{
    "Name": "Celeb A",
    "Urls": [
        "www.imdb.com/name/aaaaaaaaa"
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Rekognition 開発者ガイド」の「有名人に関する情報の取得」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetCelebrityInfo」を参照してください。

### get-celebrity-recognition

次のコード例は、get-celebrity-recognition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

有名人認識オペレーションの結果を取得するには

次の get-celebrity-recognition コマンドは、start-celebrity-recognition を呼び出すことで以前に開始した有名人認識オペレーションの結果を表示します。

```
aws rekognition get-celebrity-recognition  \
    --job-id 1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef
```

出力:

```
{
    "NextToken": "3D01ClxlCiT31VsRDkAO3IybLb/h5AtDWSGuhYi
+N1FIJwwPtAkuKzDhL2rV3GcwmNt77+12",
    "Celebrities": [
        {
            "Timestamp": 0,
            "Celebrity": {
                "Confidence": 96.0,
                "Face": {
                    "BoundingBox": {
                        "Width": 0.70333331823349,
```

```
                    "Top": 0.16750000417232513,
                    "Left": 0.19555555284023285,
                    "Height": 0.3956249952316284
                },
                "Landmarks": [
                    {
                        "Y": 0.31031012535095215,
                        "X": 0.441436767578125,
                        "Type": "eyeLeft"
                    },
                    {
                        "Y": 0.3081788718700409,
                        "X": 0.6437258720397949,
                        "Type": "eyeRight"
                    },
                    {
                        "Y": 0.39542075991630554,
                        "X": 0.5572493076324463,
                        "Type": "nose"
                    },
                    {
                        "Y": 0.4597957134246826,
                        "X": 0.4579732120037079,
                        "Type": "mouthLeft"
                    },
                    {
                        "Y": 0.45688048005104065,
                        "X": 0.6349081993103027,
                        "Type": "mouthRight"
                    }
                ],
                "Pose": {
                    "Yaw": 8.943398475646973,
                    "Roll": -2.0309247970581055,
                    "Pitch": -0.5674862861633301
                },
                "Quality": {
                    "Sharpness": 99.40211486816406,
                    "Brightness": 89.47132110595703
                },
                "Confidence": 99.99861145019531
            },
            "Name": "CelebrityA",
            "Urls": [
```

```
                    "www.imdb.com/name/111111111"
                ],
                "Id": "nnnnnn"
            }
        },
        {
            "Timestamp": 467,
            "Celebrity": {
                "Confidence": 99.0,
                "Face": {
                    "BoundingBox": {
                        "Width": 0.6877777576446533,
                        "Top": 0.18437500298023224,
                        "Left": 0.20555555820465088,
                        "Height": 0.3868750035762787
                    },
                    "Landmarks": [
                        {
                            "Y": 0.31895750761032104,
                            "X": 0.4411413371562958,
                            "Type": "eyeLeft"
                        },
                        {
                            "Y": 0.3140959143638611,
                            "X": 0.6523157954216003,
                            "Type": "eyeRight"
                        },
                        {
                            "Y": 0.4016456604003906,
                            "X": 0.5682755708694458,
                            "Type": "nose"
                        },
                        {
                            "Y": 0.46894142031669617,
                            "X": 0.4597797095775604,
                            "Type": "mouthLeft"
                        },
                        {
                            "Y": 0.46971091628074646,
                            "X": 0.6286435127258301,
                            "Type": "mouthRight"
                        }
                    ],
                    "Pose": {
```

```
                        "Yaw": 10.433465957641602,
                        "Roll": -3.347442388534546,
                        "Pitch": 1.3709543943405151
                    },
                    "Quality": {
                        "Sharpness": 99.5531005859375,
                        "Brightness": 88.5764389038086
                    },
                    "Confidence": 99.99148559570312
                },
                "Name": "Jane Celebrity",
                "Urls": [
                    "www.imdb.com/name/111111111"
                ],
                "Id": "nnnnnn"
            }
        }
    ],
    "JobStatus": "SUCCEEDED",
    "VideoMetadata": {
        "Format": "QuickTime / MOV",
        "FrameRate": 29.978118896484375,
        "Codec": "h264",
        "DurationMillis": 4570,
        "FrameHeight": 1920,
        "FrameWidth": 1080
    }
}
```


詳細については、「Amazon Rekognition デベロッパーガイド」の「保存されたビデオ内の有名人の認識」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetCelebrityRecognition」を参照してください。

### `get-content-moderation`

次のコード例は、`get-content-moderation` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

安全でないコンテンツオペレーションの結果を取得するには

次の get-content-moderation コマンドは、start-content-moderation を呼び出して以前に開始した安全でないコンテンツオペレーションの結果を表示します。

```
aws rekognition get-content-moderation \
    --job-id 1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef
```

出力:

```
{
    "NextToken": "dlhcKMHMzpCBGFukz6IO3JMcWiJAamCVhXHt3r6b4b5Tfbyw3q7o+Jeezt
+ZpgfOnW9FCCgQ",
    "ModerationLabels": [
        {
            "Timestamp": 0,
            "ModerationLabel": {
                "Confidence": 97.39583587646484,
                "ParentName": "",
                "Name": "Violence"
            }
        },
        {
            "Timestamp": 0,
            "ModerationLabel": {
                "Confidence": 97.39583587646484,
                "ParentName": "Violence",
                "Name": "Weapon Violence"
            }
        }
    ],
    "JobStatus": "SUCCEEDED",
    "VideoMetadata": {
        "Format": "QuickTime / MOV",
        "FrameRate": 29.97515869140625,
        "Codec": "h264",
        "DurationMillis": 6039,
        "FrameHeight": 1920,
        "FrameWidth": 1080
    }
}
```

詳細については、「Amazon Rekognition デベロッパーガイド」の「保存された安全でないビデオの検出」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetContentModeration」を参照してください。

### get-face-detection

次のコード例は、get-face-detection を使用する方法を示しています。

AWS CLI

顔検出オペレーションの結果を取得するには

次の get-face-detection コマンドは、start-face-detection を呼び出して以前に開始した顔検出オペレーションの結果を表示します。

```
aws rekognition get-face-detection \
    --job-id 1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef
```

出力:

```
{
    "Faces": [
        {
            "Timestamp": 467,
            "Face": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.1560753583908081,
                    "Top": 0.13555361330509186,
                    "Left": -0.0952017530798912,
                    "Height": 0.6934483051300049
                },
                "Landmarks": [
                    {
                        "Y": 0.4013825058937073,
                        "X": -0.041750285774469376,
                        "Type": "eyeLeft"
                    },
                    {
                        "Y": 0.41695496439933777,
                        "X": 0.027979329228401184,
                        "Type": "eyeRight"
                    },
                    {
```

```
                    "Y": 0.6375303268432617,
                    "X": -0.04034662991762161,
                    "Type": "mouthLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.6497718691825867,
                    "X": 0.013960429467260838,
                    "Type": "mouthRight"
                },
                {
                    "Y": 0.5238034129142761,
                    "X": 0.008022055961191654,
                    "Type": "nose"
                }
            ],
            "Pose": {
                "Yaw": -58.07863998413086,
                "Roll": 1.9384294748306274,
                "Pitch": -24.66305160522461
            },
            "Quality": {
                "Sharpness": 83.14741516113281,
                "Brightness": 25.75942611694336
            },
            "Confidence": 87.7622299194336
        }
    },
    {
        "Timestamp": 967,
        "Face": {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.28559377789497375,
                "Top": 0.19436298310756683,
                "Left": 0.024553587660193443,
                "Height": 0.7216082215309143
            },
            "Landmarks": [
                {
                    "Y": 0.4650231599807739,
                    "X": 0.16269078850746155,
                    "Type": "eyeLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.4843238294124603,
```

```
                        "X": 0.2782580852508545,
                        "Type": "eyeRight"
                    },
                    {
                        "Y": 0.71530681848526,
                        "X": 0.1741468608379364,
                        "Type": "mouthLeft"
                    },
                    {
                        "Y": 0.7310671210289001,
                        "X": 0.26857468485832214,
                        "Type": "mouthRight"
                    },
                    {
                        "Y": 0.582602322101593,
                        "X": 0.2566150426864624,
                        "Type": "nose"
                    }
                ],
                "Pose": {
                    "Yaw": 11.487052917480469,
                    "Roll": 5.074230670928955,
                    "Pitch": 15.396159172058105
                },
                "Quality": {
                    "Sharpness": 73.32209777832031,
                    "Brightness": 54.96497344970703
                },
                "Confidence": 99.99998474121094
            }
        }
    ],
    "NextToken":
"OzL223pDKy9116O/02KXRqFIEAwxjy4PkgYcm3hSo0rdysbXg5Ex0eFgTGEj0ADEac6S037U",
    "JobStatus": "SUCCEEDED",
    "VideoMetadata": {
        "Format": "QuickTime / MOV",
        "FrameRate": 29.970617294311523,
        "Codec": "h264",
        "DurationMillis": 6806,
        "FrameHeight": 1080,
        "FrameWidth": 1920
    }
```

```
}
```

詳細については、「Amazon Rekognition デベロッパーガイド」の「保存済みビデオ内の顔の検出」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetFaceDetection」を参照してください。

### get-face-search

次のコード例は、get-face-search を使用する方法を示しています。

AWS CLI

顔検索オペレーションの結果を取得するには

次の get-face-search コマンドは、start-face-search を呼び出して以前に開始した顔検索オペレーションの結果を表示します。

```
aws rekognition get-face-search  \
    --job-id 1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef
```

出力:

```
{
    "Persons": [
        {
            "Timestamp": 467,
            "FaceMatches": [],
            "Person": {
                "Index": 0,
                "Face": {
                    "BoundingBox": {
                        "Width": 0.1560753583908081,
                        "Top": 0.13555361330509186,
                        "Left": -0.0952017530798912,
                        "Height": 0.6934483051300049
                    },
                    "Landmarks": [
                        {
                            "Y": 0.4013825058937073,
                            "X": -0.041750285774469376,
                            "Type": "eyeLeft"
```

```
                    },
                    {
                        "Y": 0.41695496439933777,
                        "X": 0.027979329228401184,
                        "Type": "eyeRight"
                    },
                    {
                        "Y": 0.6375303268432617,
                        "X": -0.04034662991762161,
                        "Type": "mouthLeft"
                    },
                    {
                        "Y": 0.6497718691825867,
                        "X": 0.013960429467260838,
                        "Type": "mouthRight"
                    },
                    {
                        "Y": 0.5238034129142761,
                        "X": 0.008022055961191654,
                        "Type": "nose"
                    }
                ],
                "Pose": {
                    "Yaw": -58.07863998413086,
                    "Roll": 1.9384294748306274,
                    "Pitch": -24.66305160522461
                },
                "Quality": {
                    "Sharpness": 83.14741516113281,
                    "Brightness": 25.75942611694336
                },
                "Confidence": 87.7622299194336
            }
        }
    },
    {
        "Timestamp": 967,
        "FaceMatches": [
            {
                "Face": {
                    "BoundingBox": {
                        "Width": 0.12368900328874588,
                        "Top": 0.16007399559020996,
                        "Left": 0.5901259779930115,
```

```
                        "Height": 0.2514039874076843
                    },
                    "FaceId": "056a95fa-2060-4159-9cab-7ed4daa030fa",
                    "ExternalImageId": "image3.jpg",
                    "Confidence": 100.0,
                    "ImageId": "08f8a078-8929-37fd-8e8f-aadf690e8232"
                },
                "Similarity": 98.44476318359375
            }
        ],
        "Person": {
            "Index": 1,
            "Face": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.28559377789497375,
                    "Top": 0.19436298310756683,
                    "Left": 0.024553587660193443,
                    "Height": 0.7216082215309143
                },
                "Landmarks": [
                    {
                        "Y": 0.4650231599807739,
                        "X": 0.16269078850746155,
                        "Type": "eyeLeft"
                    },
                    {
                        "Y": 0.4843238294124603,
                        "X": 0.2782580852508545,
                        "Type": "eyeRight"
                    },
                    {
                        "Y": 0.71530681848526,
                        "X": 0.1741468608379364,
                        "Type": "mouthLeft"
                    },
                    {
                        "Y": 0.7310671210289001,
                        "X": 0.26857468485832214,
                        "Type": "mouthRight"
                    },
                    {
                        "Y": 0.582602322101593,
                        "X": 0.2566150426864624,
                        "Type": "nose"
```

```
                        }
                    ],
                    "Pose": {
                        "Yaw": 11.487052917480469,
                        "Roll": 5.074230670928955,
                        "Pitch": 15.396159172058105
                    },
                    "Quality": {
                        "Sharpness": 73.32209777832031,
                        "Brightness": 54.96497344970703
                    },
                    "Confidence": 99.99998474121094
                }
            }
        }
    ],
    "NextToken": "5bkgcezyuaqhtWk3C8OTW6cjRghrwV9XDMivm5B3MXm+Lv6G+L+GejyFHPhoNa/
ldXIC4c/d",
    "JobStatus": "SUCCEEDED",
    "VideoMetadata": {
        "Format": "QuickTime / MOV",
        "FrameRate": 29.970617294311523,
        "Codec": "h264",
        "DurationMillis": 6806,
        "FrameHeight": 1080,
        "FrameWidth": 1920
    }
}
```

詳細については、「Amazon Rekognition デベロッパーガイド」の「保存済みビデオ内の顔の検索」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetFaceSearch」を参照してください。

### get-label-detection

次のコード例は、get-label-detection を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オブジェクトとシーンの検出オペレーションの結果を取得するには

次の get-label-detection コマンドは、start-label-detection を呼び出して以前に開始したオブジェクトとシーンの検出オペレーションの結果を表示します。

```
aws rekognition get-label-detection  \
    --job-id 1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef
```

出力:

```
{
    "Labels": [
        {
            "Timestamp": 0,
            "Label": {
                "Instances": [],
                "Confidence": 50.19071578979492,
                "Parents": [
                    {
                        "Name": "Person"
                    },
                    {
                        "Name": "Crowd"
                    }
                ],
                "Name": "Audience"
            }
        },
        {
            "Timestamp": 0,
            "Label": {
                "Instances": [],
                "Confidence": 55.74115753173828,
                "Parents": [
                    {
                        "Name": "Room"
                    },
                    {
                        "Name": "Indoors"
                    },
                    {
                        "Name": "School"
                    }
                ],
                "Name": "Classroom"
```

```
            }
        }
    ],
    "JobStatus": "SUCCEEDED",
    "LabelModelVersion": "2.0",
    "VideoMetadata": {
        "Format": "QuickTime / MOV",
        "FrameRate": 29.970617294311523,
        "Codec": "h264",
        "DurationMillis": 6806,
        "FrameHeight": 1080,
        "FrameWidth": 1920
    },
    "NextToken": "BMugzAi4L72IERzQdbpyMQuEFBsjlo5W0Yx3mfG+sR9mm98E1/
CpObenspRfs/5FBQFs4X7G"
}
```

詳細については、「Amazon Rekognition デベロッパーガイド」の「ビデオ内のラベルの検出」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetLabelDetection」を参照してください。

### get-person-tracking

次のコード例は、get-person-tracking を使用する方法を示しています。

AWS CLI

人物パスオペレーションの結果を取得するには

次の get-person-tracking コマンドは、start-person-tracking を呼び出して以前に開始した人物パスオペレーションの結果を表示します。

```
aws rekognition get-person-tracking  \
    --job-id 1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef
```

出力:

```
{
    "Persons": [
```

```
        {
            "Timestamp": 500,
            "Person": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.4151041805744171,
                    "Top": 0.07870370149612427,
                    "Left": 0.0,
                    "Height": 0.9212962985038757
                },
                "Index": 0
            }
        },
        {
            "Timestamp": 567,
            "Person": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.4755208194255829,
                    "Top": 0.07777778059244156,
                    "Left": 0.0,
                    "Height": 0.9194444417953491
                },
                "Index": 0
            }
        }
    ],
    "NextToken": "D/vRIYNyhG79ugdta3f+8cRg9oSRo
+HigGOuxRiYpTn0ExnqTi1CJektVAc4HrAXDv25eHYk",
    "JobStatus": "SUCCEEDED",
    "VideoMetadata": {
        "Format": "QuickTime / MOV",
        "FrameRate": 29.970617294311523,
        "Codec": "h264",
        "DurationMillis": 6806,
        "FrameHeight": 1080,
        "FrameWidth": 1920
    }
}
```

詳細については、「Amazon Rekognition デベロッパーガイド」の「人物パス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPersonTracking」を参照してください。

### index-faces

次のコード例は、index-faces を使用する方法を示しています。

詳細については、「コレクションに顔を追加する」を参照してください。

AWS CLI

コレクションに顔を追加するには

次の index-faces コマンドは、画像内の顔を指定されたコレクションに追加します。

```
aws rekognition index-faces \
    --image '{"S3Object":{"Bucket":"MyVideoS3Bucket","Name":"MyPicture.jpg"}}' \
    --collection-id MyCollection \
    --max-faces 1 \
    --quality-filter "AUTO" \
    --detection-attributes "ALL" \
    --external-image-id "MyPicture.jpg"
```

出力:

```
{
    "FaceRecords": [
        {
            "FaceDetail": {
                "Confidence": 99.993408203125,
                "Eyeglasses": {
                    "Confidence": 99.11750030517578,
                    "Value": false
                },
                "Sunglasses": {
                    "Confidence": 99.98249053955078,
                    "Value": false
                },
                "Gender": {
                    "Confidence": 99.92769622802734,
                    "Value": "Male"
                },
                "Landmarks": [
                    {
                        "Y": 0.26750367879867554,
                        "X": 0.6202793717384338,
                        "Type": "eyeLeft"
```

```
                    },
                    {
                        "Y": 0.26642778515815735,
                        "X": 0.6787431836128235,
                        "Type": "eyeRight"
                    },
                    {
                        "Y": 0.31361380219459534,
                        "X": 0.6421601176261902,
                        "Type": "nose"
                    },
                    {
                        "Y": 0.3495299220085144,
                        "X": 0.6216195225715637,
                        "Type": "mouthLeft"
                    },
                    {
                        "Y": 0.35194727778434753,
                        "X": 0.669899046421051,
                        "Type": "mouthRight"
                    },
                    {
                        "Y": 0.26844894886016846,
                        "X": 0.6210268139839172,
                        "Type": "leftPupil"
                    },
                    {
                        "Y": 0.26707562804222107,
                        "X": 0.6817160844802856,
                        "Type": "rightPupil"
                    },
                    {
                        "Y": 0.24834522604942322,
                        "X": 0.6018546223640442,
                        "Type": "leftEyeBrowLeft"
                    },
                    {
                        "Y": 0.24397172033786774,
                        "X": 0.6172008514404297,
                        "Type": "leftEyeBrowUp"
                    },
                    {
                        "Y": 0.24677404761314392,
                        "X": 0.6339119076728821,
```

```
                    "Type": "leftEyeBrowRight"
                },
                {
                    "Y": 0.24582654237747192,
                    "X": 0.6619398593902588,
                    "Type": "rightEyeBrowLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.23973053693771362,
                    "X": 0.6804757118225098,
                    "Type": "rightEyeBrowUp"
                },
                {
                    "Y": 0.24441994726657867,
                    "X": 0.6978968977928162,
                    "Type": "rightEyeBrowRight"
                },
                {
                    "Y": 0.2695908546447754,
                    "X": 0.6085202693939209,
                    "Type": "leftEyeLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.26716896891593933,
                    "X": 0.6315826177597046,
                    "Type": "leftEyeRight"
                },
                {
                    "Y": 0.26289820671081543,
                    "X": 0.6202316880226135,
                    "Type": "leftEyeUp"
                },
                {
                    "Y": 0.27123287320137024,
                    "X": 0.6205548048019409,
                    "Type": "leftEyeDown"
                },
                {
                    "Y": 0.2668408751487732,
                    "X": 0.6663622260093689,
                    "Type": "rightEyeLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.26741549372673035,
```

```
                    "X": 0.6910083889961243,
                    "Type": "rightEyeRight"
                },
                {
                    "Y": 0.2614026665687561,
                    "X": 0.6785826086997986,
                    "Type": "rightEyeUp"
                },
                {
                    "Y": 0.27075251936912537,
                    "X": 0.6789616942405701,
                    "Type": "rightEyeDown"
                },
                {
                    "Y": 0.3211299479007721,
                    "X": 0.6324167847633362,
                    "Type": "noseLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.32276326417922974,
                    "X": 0.6558475494384766,
                    "Type": "noseRight"
                },
                {
                    "Y": 0.34385165572166443,
                    "X": 0.6444970965385437,
                    "Type": "mouthUp"
                },
                {
                    "Y": 0.3671635091304779,
                    "X": 0.6459195017814636,
                    "Type": "mouthDown"
                }
            ],
            "Pose": {
                "Yaw": -9.54541015625,
                "Roll": -0.5709401965141296,
                "Pitch": 0.6045494675636292
            },
            "Emotions": [
                {
                    "Confidence": 39.90074157714844,
                    "Type": "HAPPY"
                },
```

```
                    {
                        "Confidence": 23.38753890991211,
                        "Type": "CALM"
                    },
                    {
                        "Confidence": 5.840933322906494,
                        "Type": "CONFUSED"
                    }
                ],
                "AgeRange": {
                    "High": 63,
                    "Low": 45
                },
                "EyesOpen": {
                    "Confidence": 99.80887603759766,
                    "Value": true
                },
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.18562500178813934,
                    "Top": 0.1618015021085739,
                    "Left": 0.5575000047683716,
                    "Height": 0.24770642817020416
                },
                "Smile": {
                    "Confidence": 99.69740295410156,
                    "Value": false
                },
                "MouthOpen": {
                    "Confidence": 99.97393798828125,
                    "Value": false
                },
                "Quality": {
                    "Sharpness": 95.54405975341797,
                    "Brightness": 63.867706298828125
                },
                "Mustache": {
                    "Confidence": 97.05007934570312,
                    "Value": false
                },
                "Beard": {
                    "Confidence": 87.34505462646484,
                    "Value": false
                }
            },
```

```
            "Face": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.18562500178813934,
                    "Top": 0.1618015021085739,
                    "Left": 0.5575000047683716,
                    "Height": 0.24770642817020416
                },
                "FaceId": "ce7ed422-2132-4a11-ab14-06c5c410f29f",
                "ExternalImageId": "example-image.jpg",
                "Confidence": 99.993408203125,
                "ImageId": "8d67061e-90d2-598f-9fbd-29c8497039c0"
            }
        }
    ],
    "UnindexedFaces": [],
    "FaceModelVersion": "3.0",
    "OrientationCorrection": "ROTATE_0"
}
```

詳細については、「Amazon Rekognition 開発者ガイド」の「コレクションへの顔の追加」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「IndexFaces」を参照してください。

### `list-collections`

次のコード例は、`list-collections` を使用する方法を示しています。

コレクションの詳細については、「コレクションを一覧表示する」を参照してください。

AWS CLI

使用可能なコレクションを一覧表示するには

次の `list-collections` コマンドは、AWS アカウントで使用可能なコレクションを一覧表示します。

```
aws rekognition list-collections
```

出力:

```
{
```

```
    "FaceModelVersions": [
        "2.0",
        "3.0",
        "3.0",
        "3.0",
        "4.0",
        "1.0",
        "3.0",
        "4.0",
        "4.0",
        "4.0"
    ],
    "CollectionIds": [
        "MyCollection1",
        "MyCollection2",
        "MyCollection3",
        "MyCollection4",
        "MyCollection5",
        "MyCollection6",
        "MyCollection7",
        "MyCollection8",
        "MyCollection9",
        "MyCollection10"
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Rekognition 開発者ガイド」の「コレクションの一覧表示」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListCollections」を参照してください。

### `list-faces`

次のコード例は、`list-faces` を使用する方法を示しています。

詳細については、「コレクションに顔を保存する」を参照してください。

AWS CLI

コレクション内の顔を一覧表示するには

次の `list-faces` コマンドは、指定されたコレクション内の顔を一覧表示します。

```
aws rekognition list-faces \
    --collection-id MyCollection
```

出力:

```
{
    "FaceModelVersion": "3.0",
    "Faces": [
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.5216310024261475,
                "Top": 0.3256250023841858,
                "Left": 0.13394300639629364,
                "Height": 0.3918749988079071
            },
            "FaceId": "0040279c-0178-436e-b70a-e61b074e96b0",
            "ExternalImageId": "image1.jpg",
            "Confidence": 100.0,
            "ImageId": "f976e487-3719-5e2d-be8b-ea2724c26991"
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.5074880123138428,
                "Top": 0.3774999976158142,
                "Left": 0.18302799761295319,
                "Height": 0.3812499940395355
            },
            "FaceId": "086261e8-6deb-4bc0-ac73-ab22323cc38d",
            "ExternalImageId": "image2.jpg",
            "Confidence": 99.99930572509766,
            "ImageId": "ae1593b0-a8f6-5e24-a306-abf529e276fa"
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.5574039816856384,
                "Top": 0.37187498807907104,
                "Left": 0.14559100568294525,
                "Height": 0.4181250035762787
            },
            "FaceId": "11c4bd3c-19c5-4eb8-aecc-24feb93a26e1",
            "ExternalImageId": "image3.jpg",
            "Confidence": 99.99960327148438,
            "ImageId": "80739b4d-883f-5b78-97cf-5124038e26b9"
```

```
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.18562500178813934,
                "Top": 0.1618019938468933,
                "Left": 0.5575000047683716,
                "Height": 0.24770599603652954
            },
            "FaceId": "13692fe4-990a-4679-b14a-5ac23d135eab",
            "ExternalImageId": "image4.jpg",
            "Confidence": 99.99340057373047,
            "ImageId": "8df18239-9ad1-5acd-a46a-6581ff98f51b"
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.5307819843292236,
                "Top": 0.2862499952316284,
                "Left": 0.1564060002565384,
                "Height": 0.3987500071525574
            },
            "FaceId": "2eb5f3fd-e2a9-4b1c-a89f-afa0a518fe06",
            "ExternalImageId": "image5.jpg",
            "Confidence": 99.99970245361328,
            "ImageId": "3c314792-197d-528d-bbb6-798ed012c150"
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.5773710012435913,
                "Top": 0.34437501430511475,
                "Left": 0.12396000325679779,
                "Height": 0.4337500035762787
            },
            "FaceId": "57189455-42b0-4839-a86c-abda48b13174",
            "ExternalImageId": "image6.jpg",
            "Confidence": 100.0,
            "ImageId": "0aff2f37-e7a2-5dbc-a3a3-4ef6ec18eaa0"
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.5349419713020325,
                "Top": 0.29124999046325684,
                "Left": 0.16389399766921997,
                "Height": 0.40187498927116394
            },
```

```
            "FaceId": "745f7509-b1fa-44e0-8b95-367b1359638a",
            "ExternalImageId": "image7.jpg",
            "Confidence": 99.99979400634766,
            "ImageId": "67a34327-48d1-5179-b042-01e52ccfeada"
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.41499999165534973,
                "Top": 0.09187500178813934,
                "Left": 0.28083300590515137,
                "Height": 0.3112500011920929
            },
            "FaceId": "8d3cfc70-4ba8-4b36-9644-90fba29c2dac",
            "ExternalImageId": "image8.jpg",
            "Confidence": 99.99769592285156,
            "ImageId": "a294da46-2cb1-5cc4-9045-61d7ca567662"
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.48166701197624207,
                "Top": 0.20999999344348907,
                "Left": 0.21250000596046448,
                "Height": 0.36125001311302185
            },
            "FaceId": "bd4ceb4d-9acc-4ab7-8ef8-1c2d2ba0a66a",
            "ExternalImageId": "image9.jpg",
            "Confidence": 99.99949645996094,
            "ImageId": "5e1a7588-e5a0-5ee3-bd00-c642518dfe3a"
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.18562500178813934,
                "Top": 0.1618019938468933,
                "Left": 0.5575000047683716,
                "Height": 0.24770599603652954
            },
            "FaceId": "ce7ed422-2132-4a11-ab14-06c5c410f29f",
            "ExternalImageId": "image10.jpg",
            "Confidence": 99.99340057373047,
            "ImageId": "8d67061e-90d2-598f-9fbd-29c8497039c0"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Rekognition 開発者ガイド」の「コレクション内の顔と関連するユーザーを一覧表示します。」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListFaces」を参照してください。

### `list-stream-processors`

次のコード例は、`list-stream-processors` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントのストリームプロセッサを一覧表示するには

次の `list-stream-processors` コマンドは、アカウントのストリームプロセッサとそれぞれの状態を一覧表示します。

```
aws rekognition list-stream-processors
```

出力:

```
{
    "StreamProcessors": [
        {
            "Status": "STOPPED",
            "Name": "my-stream-processor"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Rekognition デベロッパーガイド」の「ストリーミングビデオの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListStreamProcessors」を参照してください。

### `recognize-celebrities`

次のコード例は、`recognize-celebrities` を使用する方法を示しています。

詳細については、「イメージ内で有名人を認識する」を参照してください。

AWS CLI

画像内の有名人を認識するには

次の recognize-celebrities コマンドは、Amazon S3 バケットに保存されている指定された画像の有名人を識別します。

```
aws rekognition recognize-celebrities \
    --image "S3Object={Bucket=MyImageS3Bucket,Name=moviestars.jpg}"
```

出力:

```
{
    "UnrecognizedFaces": [
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.14416666328907013,
                "Top": 0.07777778059244156,
                "Left": 0.625,
                "Height": 0.2746031880378723
            },
            "Confidence": 99.9990234375,
            "Pose": {
                "Yaw": 10.80408763885498,
                "Roll": -12.761146545410156,
                "Pitch": 10.96889877319336
            },
            "Quality": {
                "Sharpness": 94.1185531616211,
                "Brightness": 79.18367004394531
            },
            "Landmarks": [
                {
                    "Y": 0.18220913410186768,
                    "X": 0.6702951788902283,
                    "Type": "eyeLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.16337193548679352,
                    "X": 0.7188183665275574,
                    "Type": "eyeRight"
                },
                {
```

```
                    "Y": 0.20739148557186127,
                    "X": 0.7055801749229431,
                    "Type": "nose"
                },
                {
                    "Y": 0.2889308035373688,
                    "X": 0.687512218952179,
                    "Type": "mouthLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.2706988751888275,
                    "X": 0.7250053286552429,
                    "Type": "mouthRight"
                }
            ]
        }
    ],
    "CelebrityFaces": [
        {
            "MatchConfidence": 100.0,
            "Face": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.14000000059604645,
                    "Top": 0.1190476194024086,
                    "Left": 0.82833331823349,
                    "Height": 0.2666666805744171
                },
                "Confidence": 99.99359130859375,
                "Pose": {
                    "Yaw": -10.509642601013184,
                    "Roll": -14.51749324798584,
                    "Pitch": 13.799399375915527
                },
                "Quality": {
                    "Sharpness": 78.74752044677734,
                    "Brightness": 42.201324462890625
                },
                "Landmarks": [
                    {
                        "Y": 0.2290833294391632,
                        "X": 0.8709492087364197,
                        "Type": "eyeLeft"
                    },
                    {
```

```
                    "Y": 0.20639978349208832,
                    "X": 0.9153988361358643,
                    "Type": "eyeRight"
                },
                {
                    "Y": 0.25417643785476685,
                    "X": 0.8907724022865295,
                    "Type": "nose"
                },
                {
                    "Y": 0.32729196548461914,
                    "X": 0.8876466155052185,
                    "Type": "mouthLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.3115464746952057,
                    "X": 0.9238573312759399,
                    "Type": "mouthRight"
                }
            ]
        },
        "Name": "Celeb A",
        "Urls": [
            "www.imdb.com/name/aaaaaaaaa"
        ],
        "Id": "1111111"
    },
    {
        "MatchConfidence": 97.0,
        "Face": {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.13333334028720856,
                "Top": 0.24920634925365448,
                "Left": 0.4449999928474426,
                "Height": 0.2539682686328888
            },
            "Confidence": 99.99979400634766,
            "Pose": {
                "Yaw": 6.557040691375732,
                "Roll": -7.316643714904785,
                "Pitch": 9.272967338562012
            },
            "Quality": {
                "Sharpness": 83.23492431640625,
```

```
                    "Brightness": 78.83267974853516
                },
                "Landmarks": [
                    {
                        "Y": 0.3625510632991791,
                        "X": 0.48898839950561523,
                        "Type": "eyeLeft"
                    },
                    {
                        "Y": 0.35366007685661316,
                        "X": 0.5313721299171448,
                        "Type": "eyeRight"
                    },
                    {
                        "Y": 0.3894785940647125,
                        "X": 0.5173314809799194,
                        "Type": "nose"
                    },
                    {
                        "Y": 0.44889405369758606,
                        "X": 0.5020005702972412,
                        "Type": "mouthLeft"
                    },
                    {
                        "Y": 0.4408611059188843,
                        "X": 0.5351271629333496,
                        "Type": "mouthRight"
                    }
                ]
            },
            "Name": "Celeb B",
            "Urls": [
                "www.imdb.com/name/bbbbbbbbb"
            ],
            "Id": "2222222"
        },
        {
            "MatchConfidence": 100.0,
            "Face": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.12416666746139526,
                    "Top": 0.2968254089355469,
                    "Left": 0.2150000035762787,
                    "Height": 0.23650793731212616
```

```
                },
                "Confidence": 99.99958801269531,
                "Pose": {
                    "Yaw": 7.801797866821289,
                    "Roll": -8.326810836791992,
                    "Pitch": 7.844768047332764
                },
                "Quality": {
                    "Sharpness": 86.93206024169922,
                    "Brightness": 79.81291198730469
                },
                "Landmarks": [
                    {
                        "Y": 0.4027804136276245,
                        "X": 0.2575301229953766,
                        "Type": "eyeLeft"
                    },
                    {
                        "Y": 0.3934555947780609,
                        "X": 0.2956969439983368,
                        "Type": "eyeRight"
                    },
                    {
                        "Y": 0.4309830069541931,
                        "X": 0.2837020754814148,
                        "Type": "nose"
                    },
                    {
                        "Y": 0.48186683654785156,
                        "X": 0.26812544465065,
                        "Type": "mouthLeft"
                    },
                    {
                        "Y": 0.47338807582855225,
                        "X": 0.29905644059181213,
                        "Type": "mouthRight"
                    }
                ]
            },
            "Name": "Celeb C",
            "Urls": [
                "www.imdb.com/name/ccccccccc"
            ],
            "Id": "3333333"
```

```
        },
        {
            "MatchConfidence": 97.0,
            "Face": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.11916666477918625,
                    "Top": 0.3698412775993347,
                    "Left": 0.008333333767950535,
                    "Height": 0.22698412835597992
                },
                "Confidence": 99.99999237060547,
                "Pose": {
                    "Yaw": 16.38478660583496,
                    "Roll": -1.0260354280471802,
                    "Pitch": 5.975185394287109
                },
                "Quality": {
                    "Sharpness": 83.23492431640625,
                    "Brightness": 61.408443450927734
                },
                "Landmarks": [
                    {
                        "Y": 0.4632347822189331,
                        "X": 0.049406956881284714,
                        "Type": "eyeLeft"
                    },
                    {
                        "Y": 0.46388113498687744,
                        "X": 0.08722897619009018,
                        "Type": "eyeRight"
                    },
                    {
                        "Y": 0.5020678639411926,
                        "X": 0.0758260041475296,
                        "Type": "nose"
                    },
                    {
                        "Y": 0.544157862663269,
                        "X": 0.054029736667871475,
                        "Type": "mouthLeft"
                    },
                    {
                        "Y": 0.5463630557060242,
                        "X": 0.08464983850717545,
```

```
                        "Type": "mouthRight"
                    }
                ]
            },
            "Name": "Celeb D",
            "Urls": [
                "www.imdb.com/name/ddddddddd"
            ],
            "Id": "4444444"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Rekognition 開発者ガイド」の「イメージ内の有名人の認識」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「RecognizeCelebrities」を参照してください。

### search-faces-by-image

次のコード例は、search-faces-by-image を使用する方法を示しています。

詳細については、「顔を検索する (イメージ)」を参照してください。

AWS CLI

画像内の最大の顔と一致するコレクション内の顔を検索するには

次の search-faces-by-image コマンドは、指定された画像内の最大の顔と一致するコレクション内の顔を検索します。

```
aws rekognition search-faces-by-image \
    --image '{"S3Object":{"Bucket":"MyImageS3Bucket","Name":"ExamplePerson.jpg"}}' \
    --collection-id MyFaceImageCollection

{
    "SearchedFaceBoundingBox": {
        "Width": 0.18562500178813934,
        "Top": 0.1618015021085739,
        "Left": 0.5575000047683716,
        "Height": 0.24770642817020416
    },
```

```
    "SearchedFaceConfidence": 99.993408203125,
    "FaceMatches": [
        {
            "Face": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.18562500178813934,
                    "Top": 0.1618019938468933,
                    "Left": 0.5575000047683716,
                    "Height": 0.24770599603652954
                },
                "FaceId": "ce7ed422-2132-4a11-ab14-06c5c410f29f",
                "ExternalImageId": "example-image.jpg",
                "Confidence": 99.99340057373047,
                "ImageId": "8d67061e-90d2-598f-9fbd-29c8497039c0"
            },
            "Similarity": 99.97913360595703
        },
        {
            "Face": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.18562500178813934,
                    "Top": 0.1618019938468933,
                    "Left": 0.5575000047683716,
                    "Height": 0.24770599603652954
                },
                "FaceId": "13692fe4-990a-4679-b14a-5ac23d135eab",
                "ExternalImageId": "image3.jpg",
                "Confidence": 99.99340057373047,
                "ImageId": "8df18239-9ad1-5acd-a46a-6581ff98f51b"
            },
            "Similarity": 99.97913360595703
        },
        {
            "Face": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.41499999165534973,
                    "Top": 0.09187500178813934,
                    "Left": 0.28083300590515137,
                    "Height": 0.3112500011920929
                },
                "FaceId": "8d3cfc70-4ba8-4b36-9644-90fba29c2dac",
                "ExternalImageId": "image2.jpg",
                "Confidence": 99.99769592285156,
                "ImageId": "a294da46-2cb1-5cc4-9045-61d7ca567662"
```

```
            },
            "Similarity": 99.18069458007812
        },
        {
            "Face": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.48166701197624207,
                    "Top": 0.20999999344348907,
                    "Left": 0.21250000596046448,
                    "Height": 0.36125001311302185
                },
                "FaceId": "bd4ceb4d-9acc-4ab7-8ef8-1c2d2ba0a66a",
                "ExternalImageId": "image1.jpg",
                "Confidence": 99.99949645996094,
                "ImageId": "5e1a7588-e5a0-5ee3-bd00-c642518dfe3a"
            },
            "Similarity": 98.66607666015625
        },
        {
            "Face": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.5349419713020325,
                    "Top": 0.29124999046325684,
                    "Left": 0.16389399766921997,
                    "Height": 0.40187498927116394
                },
                "FaceId": "745f7509-b1fa-44e0-8b95-367b1359638a",
                "ExternalImageId": "image9.jpg",
                "Confidence": 99.99979400634766,
                "ImageId": "67a34327-48d1-5179-b042-01e52ccfeada"
            },
            "Similarity": 98.24278259277344
        },
        {
            "Face": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.5307819843292236,
                    "Top": 0.2862499952316284,
                    "Left": 0.1564060002565384,
                    "Height": 0.3987500071525574
                },
                "FaceId": "2eb5f3fd-e2a9-4b1c-a89f-afa0a518fe06",
                "ExternalImageId": "image10.jpg",
                "Confidence": 99.99970245361328,
```

```
            "ImageId": "3c314792-197d-528d-bbb6-798ed012c150"
        },
        "Similarity": 98.10665893554688
    },
    {
        "Face": {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.5074880123138428,
                "Top": 0.3774999976158142,
                "Left": 0.18302799761295319,
                "Height": 0.3812499940395355
            },
            "FaceId": "086261e8-6deb-4bc0-ac73-ab22323cc38d",
            "ExternalImageId": "image6.jpg",
            "Confidence": 99.99930572509766,
            "ImageId": "ae1593b0-a8f6-5e24-a306-abf529e276fa"
        },
        "Similarity": 98.10526275634766
    },
    {
        "Face": {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.5574039816856384,
                "Top": 0.37187498807907104,
                "Left": 0.14559100568294525,
                "Height": 0.4181250035762787
            },
            "FaceId": "11c4bd3c-19c5-4eb8-aecc-24feb93a26e1",
            "ExternalImageId": "image5.jpg",
            "Confidence": 99.99960327148438,
            "ImageId": "80739b4d-883f-5b78-97cf-5124038e26b9"
        },
        "Similarity": 97.94659423828125
    },
    {
        "Face": {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.5773710012435913,
                "Top": 0.34437501430511475,
                "Left": 0.12396000325679779,
                "Height": 0.4337500035762787
            },
            "FaceId": "57189455-42b0-4839-a86c-abda48b13174",
            "ExternalImageId": "image8.jpg",
```

```
                "Confidence": 100.0,
                "ImageId": "0aff2f37-e7a2-5dbc-a3a3-4ef6ec18eaa0"
            },
            "Similarity": 97.93476867675781
        }
    ],

 "FaceModelVersion": "3.0"
}
```

詳細については、「Amazon Rekognition 開発者ガイド」の「画像付きの顔を検索する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「SearchFacesByImage」を参照してください。

### search-faces

次のコード例は、search-faces を使用する方法を示しています。

詳細については、顔 (フェイス ID) を検索する を参照してください。

AWS CLI

顔 ID に一致するコレクション内の顔を検索するには

次の search-faces コマンドは、指定され顔 ID に一致するコレクション内の顔を検索します。

```
aws rekognition search-faces \
    --face-id 8d3cfc70-4ba8-4b36-9644-90fba29c2dac \
    --collection-id MyCollection
```

出力:

```
{
    "SearchedFaceId": "8d3cfc70-4ba8-4b36-9644-90fba29c2dac",
    "FaceModelVersion": "3.0",
    "FaceMatches": [
        {
            "Face": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.48166701197624207,
                    "Top": 0.20999999344348907,
```

```
                "Left": 0.21250000596046448,
                "Height": 0.36125001311302185
            },
            "FaceId": "bd4ceb4d-9acc-4ab7-8ef8-1c2d2ba0a66a",
            "ExternalImageId": "image1.jpg",
            "Confidence": 99.99949645996094,
            "ImageId": "5e1a7588-e5a0-5ee3-bd00-c642518dfe3a"
        },
        "Similarity": 99.30997467041016
    },
    {
        "Face": {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.18562500178813934,
                "Top": 0.1618019938468933,
                "Left": 0.5575000047683716,
                "Height": 0.24770599603652954
            },
            "FaceId": "ce7ed422-2132-4a11-ab14-06c5c410f29f",
            "ExternalImageId": "example-image.jpg",
            "Confidence": 99.99340057373047,
            "ImageId": "8d67061e-90d2-598f-9fbd-29c8497039c0"
        },
        "Similarity": 99.24862670898438
    },
    {
        "Face": {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.18562500178813934,
                "Top": 0.1618019938468933,
                "Left": 0.5575000047683716,
                "Height": 0.24770599603652954
            },
            "FaceId": "13692fe4-990a-4679-b14a-5ac23d135eab",
            "ExternalImageId": "image3.jpg",
            "Confidence": 99.99340057373047,
            "ImageId": "8df18239-9ad1-5acd-a46a-6581ff98f51b"
        },
        "Similarity": 99.24862670898438
    },
    {
        "Face": {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.5349419713020325,
```

```
                "Top": 0.29124999046325684,
                "Left": 0.16389399766921997,
                "Height": 0.40187498927116394
            },
            "FaceId": "745f7509-b1fa-44e0-8b95-367b1359638a",
            "ExternalImageId": "image9.jpg",
            "Confidence": 99.99979400634766,
            "ImageId": "67a34327-48d1-5179-b042-01e52ccfeada"
        },
        "Similarity": 96.73158264160156
    },
    {
        "Face": {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.5307819843292236,
                "Top": 0.2862499952316284,
                "Left": 0.1564060002565384,
                "Height": 0.3987500071525574
            },
            "FaceId": "2eb5f3fd-e2a9-4b1c-a89f-afa0a518fe06",
            "ExternalImageId": "image10.jpg",
            "Confidence": 99.99970245361328,
            "ImageId": "3c314792-197d-528d-bbb6-798ed012c150"
        },
        "Similarity": 96.48291015625
    },
    {
        "Face": {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.5074880123138428,
                "Top": 0.3774999976158142,
                "Left": 0.18302799761295319,
                "Height": 0.3812499940395355
            },
            "FaceId": "086261e8-6deb-4bc0-ac73-ab22323cc38d",
            "ExternalImageId": "image6.jpg",
            "Confidence": 99.99930572509766,
            "ImageId": "ae1593b0-a8f6-5e24-a306-abf529e276fa"
        },
        "Similarity": 96.43287658691406
    },
    {
        "Face": {
            "BoundingBox": {
```

```
                    "Width": 0.5574039816856384,
                    "Top": 0.37187498807907104,
                    "Left": 0.14559100568294525,
                    "Height": 0.4181250035762787
                },
                "FaceId": "11c4bd3c-19c5-4eb8-aecc-24feb93a26e1",
                "ExternalImageId": "image5.jpg",
                "Confidence": 99.99960327148438,
                "ImageId": "80739b4d-883f-5b78-97cf-5124038e26b9"
            },
            "Similarity": 95.25305938720703
        },
        {
            "Face": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.5773710012435913,
                    "Top": 0.34437501430511475,
                    "Left": 0.12396000325679779,
                    "Height": 0.4337500035762787
                },
                "FaceId": "57189455-42b0-4839-a86c-abda48b13174",
                "ExternalImageId": "image8.jpg",
                "Confidence": 100.0,
                "ImageId": "0aff2f37-e7a2-5dbc-a3a3-4ef6ec18eaa0"
            },
            "Similarity": 95.22837829589844
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Rekognition ディベロッパーガイド」の「Face ID で顔を検索する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「SearchFaces」を参照してください。

### `start-celebrity-recognition`

次のコード例は、`start-celebrity-recognition` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

保存したビデオ内の有名人の認識を開始するには

次の start-celebrity-recognition コマンドは、Amazon S3 バケットに保存されている指定されたビデオファイル内の有名人を検索するジョブを開始します。

```
aws rekognition start-celebrity-recognition \
    --video "S3Object={Bucket=MyVideoS3Bucket,Name=MyVideoFile.mpg}"
```

出力:

```
{
    "JobId": "1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef"
}
```

詳細については、「Amazon Rekognition デベロッパーガイド」の「保存されたビデオ内の有名人の認識」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartCelebrityRecognition」を参照してください。

### start-content-moderation

次のコード例は、start-content-moderation を使用する方法を示しています。

AWS CLI

保存したビデオ内の安全でないコンテンツの認識を開始するには

次の start-content-moderation コマンドは、Amazon S3 バケットに保存されている指定されたビデオの安全でないコンテンツを検出するジョブを開始します。

```
aws rekognition start-content-moderation \
    --video "S3Object={Bucket=MyVideoS3Bucket,Name=MyVideoFile.mpg}"
```

出力:

```
{
    "JobId": "1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef"
}
```

詳細については、「Amazon Rekognition デベロッパーガイド」の「保存された安全でないビデオの検出」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartContentModeration」を参照してください。

### start-face-detection

次のコード例は、start-face-detection を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ビデオ内の顔を検出するには

次の start-face-detection コマンドは、Amazon S3 バケットに保存されている指定されたビデオの顔を検出するジョブを開始します。

```
aws rekognition start-face-detection
    --video "S3Object={Bucket=MyVideoS3Bucket,Name=MyVideoFile.mpg}"
```

出力:

```
{
    "JobId": "1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef"
}
```

詳細については、「Amazon Rekognition デベロッパーガイド」の「保存済みビデオ内の顔の検出」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartFaceDetection」を参照してください。

### start-face-search

次のコード例は、start-face-search を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ビデオで検出された顔に一致するコレクション内の顔を検索するには

次の start-face-search コマンドは、Amazon S3 バケット内の指定されたビデオファイルで検出された顔と一致するコレクション内の顔を検索するジョブを開始します。

```
aws rekognition start-face-search \
```

```
    --video "S3Object={Bucket=MyVideoS3Bucket,Name=MyVideoFile.mpg}" \
    --collection-id collection
```

出力:

```
{
    "JobId": "1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef"
}
```

詳細については、「Amazon Rekognition デベロッパーガイド」の「保存済みビデオ内の顔の検索」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartFaceSearch」を参照してください。

### start-label-detection

次のコード例は、start-label-detection を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ビデオ内のオブジェクトとシーンを検出するには

次の start-label-detection コマンドは、Amazon S3 バケットに保存されている指定されたビデオのオブジェクトとシーンを検出するジョブを開始します。

```
aws rekognition start-label-detection \
    --video "S3Object={Bucket=MyVideoS3Bucket,Name=MyVideoFile.mpg}"
```

出力:

```
{
    "JobId": "1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef"
}
```

詳細については、「Amazon Rekognition デベロッパーガイド」の「ビデオ内のラベルの検出」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartLabelDetection」を参照してください。

### start-person-tracking

次のコード例は、start-person-tracking を使用する方法を示しています。

AWS CLI

保存されたビデオの人物のパスを開始するには

次の start-person-tracking コマンドは、Amazon S3 バケットに保存されている指定されたビデオフィールでユーザーが取るパスを追跡するジョブを開始します。

```
aws rekognition start-person-tracking \
    --video "S3Object={Bucket=MyVideoS3Bucket,Name=MyVideoFile.mpg}"
```

出力:

```
{
    "JobId": "1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef"
}
```

詳細については、「Amazon Rekognition デベロッパーガイド」の「人物パス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartPersonTracking」を参照してください。

### start-stream-processor

次のコード例は、start-stream-processor を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ストリームプロセッサを開始するには

次の start-stream-processor コマンドは、指定されたビデオストリームプロセッサを起動します。

```
aws rekognition start-stream-processor \
    --name my-stream-processor
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Rekognition デベロッパーガイド」の「ストリーミングビデオの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartStreamProcessor」を参照してください。

**stop-stream-processor**

次のコード例は、stop-stream-processor を使用する方法を示しています。

AWS CLI

実行中のストリームプロセッサを停止するには

次の stop-stream-processor コマンドは、指定された実行中のストリームプロセッサを停止します。

```
aws rekognition stop-stream-processor \
    --name my-stream-processor
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Rekognition デベロッパーガイド」の「ストリーミングビデオの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopStreamProcessor」を参照してください。

## AWS RAM examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS RAM で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### accept-resource-share-invitation

次のコード例は、accept-resource-share-invitation を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソース共有の招待を受け入れるには

次の accept-resource-share-invitation の例では、指定されたリソース共有の招待を受け入れます。招待されたアカウントのプリンシパルは、共有内のリソースの使用をすぐに開始できます。

```
aws ram accept-resource-share-invitation \
    --resource-share-invitation-arn arn:aws:ram:us-west-2:111111111111:resource-share-invitation/1e3477be-4a95-46b4-bbe0-c4001EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "resourceShareInvitation": {
        "resourceShareInvitationArn": "arn:aws:ram:us-west-2:111111111111:resource-share-invitation/1e3477be-4a95-46b4-bbe0-c4001EXAMPLE",
        "resourceShareName": "MyLicenseShare",
        "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:111111111111:resource-share/27d09b4b-5e12-41d1-a4f2-19dedEXAMPLE",
        "senderAccountId": "111111111111",
        "receiverAccountId": "222222222222",
        "invitationTimestamp": "2021-09-22T15:07:35.620000-07:00",
        "status": "ACCEPTED"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AcceptResourceShareInvitation」を参照してください。

### associate-resource-share-permission

次のコード例は、associate-resource-share-permission を使用する方法を示しています。

AWS CLI

RAM マネージドアクセス許可をリソース共有に関連付けるには

次の associate-resource-share-permission の例では、関連するリソースタイプの既存のマネージドアクセス許可を、指定されたマネージドアクセス許可に置き換えます。関連するリソースタイプのすべてのリソースへのアクセスは、新しいアクセス許可によって管理されます。

```
aws ram associate-resource-share-permission \
    --permission-arn arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionGlueDatabaseReadWrite \
    --replace \
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-
share/27d09b4b-5e12-41d1-a4f2-19dedEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "returnValue": true
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateResourceSharePermission」を参照してください。

### associate-resource-share

次のコード例は、associate-resource-share を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: リソースをリソース共有に関連付けるには

次の associate-resource-share の例では、指定されたリソース共有にライセンス設定 を追加します。

```
aws ram associate-resource-share \
```

```
    --resource-share arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-
share/27d09b4b-5e12-41d1-a4f2-19dedEXAMPLE \
    --resource-arns arn:aws:license-manager:us-west-2:123456789012:license-
configuration:lic-36be0485f5ae379cc74cf8e92EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "resourceShareAssociations": [
        {
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-
share/27d09b4b-5e12-41d1-a4f2-19dedEXAMPLE",
            "associatedEntity": "arn:aws:license-manager:us-
west-2:123456789012:license-configuration:lic-36be0485f5ae379cc74cf8e92EXAMPLE",
            "associationType": "RESOURCE",
            "status": "ASSOCIATING",
            "external": false
        }
    ]
}
```

例 2: プリンシパルをリソース共有に関連付けるには

次の associate-resource-share の例では、指定された組織単位内のすべてのアカウントに、指定されたリソース共有へのアクセスを許可します。

```
aws ram associate-resource-share \
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-
share/27d09b4b-5e12-41d1-a4f2-19dedEXAMPLE \
    --principals arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-63bEXAMPLE/ou-46xi-
rEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "resourceShareAssociations": [
        {
            "status": "ASSOCIATING",
            "associationType": "PRINCIPAL",
            "associatedEntity": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/
o-63bEXAMPLE/ou-46xi-rEXAMPLE",
            "external": false,
```

```
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-
share/27d09b4b-5e12-41d1-a4f2-19dedEXAMPLE"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateResourceShare」を参照してください。

### create-resource-share

次のコード例は、create-resource-share を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: リソース共有を作成するには

次の create-resource-share の例では、指定された名前で空のリソース共有を作成します。リソース、プリンシパル、およびアクセス許可を共有に個別に追加する必要があります。

```
aws ram create-resource-share \
    --name MyNewResourceShare
```

出力:

```
{
    "resourceShare": {
        "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-
share/4476c27d-8feb-4b21-afe9-7de23EXAMPLE",
        "name": "MyNewResourceShare",
        "owningAccountId": "123456789012",
        "allowExternalPrincipals": true,
        "status": "ACTIVE",
        "creationTime": 1634586271.302,
        "lastUpdatedTime": 1634586271.302
    }
}
```

例 2: AWSアカウントをプリンシパルとしてリソース共有を作成するには

次の create-resource-share の例では、リソース共有を作成し、指定された AWS アカウント (222222222222) へのアクセスを許可します。指定されたプリンシパルが同じ AWS

Organizations の一部でない場合、招待が送信され、アクセスが許可される前に承諾する必要があります。

```
aws ram create-resource-share \
    --name MyNewResourceShare \
    --principals 222222222222
```

例 3: AWS Organization に制限されたリソース共有を作成するには

次の create-resource-share の例では、アカウントがメンバーである AWS Organization 内のアカウントに制限されたリソース共有を作成し、指定された OU をプリンシパルとして追加します。その OU 内のすべてのアカウントは、リソース共有のリソースを使用できます。

```
aws ram create-resource-share \
    --name MyNewResourceShare \
    --no-allow-external-principals \
    --principals arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-63bEXAMPLE/ou-46xi-
rEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "resourceShare": {
        "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-
share/7be8694e-095c-41ca-9ce8-7be4aEXAMPLE",
        "name": "MyNewResourceShare",
        "owningAccountId": "123456789012",
        "allowExternalPrincipals": false,
        "status": "ACTIVE",
        "creationTime": 1634587042.49,
        "lastUpdatedTime": 1634587042.49
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateResourceShare」を参照してください。

### delete-resource-share

次のコード例は、delete-resource-share を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソース共有を削除するには

次の delete-resource-share の例では、指定されたリソース共有を削除します。

```
aws ram delete-resource-share \
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE
```

次の出力は、正しく処理されたことを示しています。

```
{
    "returnValue": true
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteResourceShare」を参照してください。

### disassociate-resource-share-permission

次のコード例は、disassociate-resource-share-permission を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソース共有からリソースタイプの RAM 管理アクセス許可を削除するには

次の disassociate-resource-share-permission の例では、指定されたリソース共有から Glue データベースの RAM 管理アクセス許可を削除します。

```
aws ram disassociate-resource-share-permission \
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-share/27d09b4b-5e12-41d1-a4f2-19dedEXAMPLE \
    --permission-arn arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMPermissionGlueDatabaseReadWrite
```

出力:

```
{
```

```
    "returnValue": true
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateResourceSharePermission」を参照してください。

### disassociate-resource-share

次のコード例は、disassociate-resource-share を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソース共有からリソースを削除するには

次の disassociate-resource-share の例では、指定されたリソース、この場合は VPC サブネットを指定されたリソース共有から削除します。リソース共有にアクセスできるプリンシパルは、そのリソースに対してオペレーションを実行できなくなります。

```
aws ram disassociate-resource-share \
    --resource-arns arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:subnet/
subnet-0250c25a1fEXAMPLE \
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-share/7ab63972-
b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "resourceShareAssociations": [
        "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-
share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE",
        "associatedEntity": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:subnet/
subnet-0250c25a1fEXAMPLE",
        "associationType": "RESOURCE",
        "status": "DISASSOCIATING",
        "external": false
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateResourceShare」を参照してください。

### enable-sharing-with-aws-organization

次のコード例は、enable-sharing-with-aws-organization を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Organization とのリソース共有を有効にするには

次の enable-sharing-with-aws-organization の例では、組織および組織単位間でリソース共有を有効にします。

```
aws ram enable-sharing-with-aws-organization
```

次の出力は、正しく処理されたことを示しています。

```
{
    "returnValue": true
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EnableSharingWithAwsOrganization」を参照してください。

### get-permission

次のコード例は、get-permission を使用する方法を示しています。

AWS CLI

RAM 管理アクセス許可の詳細を取得するには

次の get-permission の例では、指定された RAM 管理アクセス許可のデフォルトバージョンの詳細を表示します。

```
aws ram get-permission \
    --permission-arn arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionGlueTableReadWriteForDatabase
```

出力:

```
{
```

```
    "permission": {
        "arn": "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionGlueTableReadWriteForDatabase",
        "version": "2",
        "defaultVersion": true,
        "name": "AWSRAMPermissionGlueTableReadWriteForDatabase",
        "resourceType": "glue:Database",
        "permission": "{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":[\"glue:GetTable
\", \"glue:UpdateTable\", \"glue:DeleteTable\", \"glue:BatchDeleteTable\",
 \"glue:BatchDeleteTableVersion\", \"glue:GetTableVersion\", \"glue:GetTableVersions
\", \"glue:GetPartition\", \"glue:GetPartitions\", \"glue:BatchGetPartition\",
 \"glue:BatchCreatePartition\", \"glue:CreatePartition\", \"glue:UpdatePartition
\", \"glue:BatchDeletePartition\", \"glue:DeletePartition\", \"glue:GetTables\",
 \"glue:SearchTables\"]}",
        "creationTime": 1624912434.431,
        "lastUpdatedTime": 1624912434.431,
        "isResourceTypeDefault": false
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPermission」を参照してください。

### get-resource-policies

次のコード例は、get-resource-policies を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースのポリシーを取得するには

次の get-resource-policies の例では、リソース共有に関連付けられている指定されたリソースのリソースベースのアクセス許可ポリシーを表示します。

```
aws ram get-resource-policies \
    --resource-arns arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:subnet/
subnet-0250c25a1fEXAMPLE
```

出力:

```
{
```

```
    "policies": [
         "{\"Version\":\"2008-10-17\",\"Statement\":[{\"Sid\":\"RamStatement1\",
\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":[]},\"Action\":[\"ec2:RunInstances
\",\"ec2:CreateNetworkInterface\",\"ec2:DescribeSubnets\"],\"Resource\":
\"arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:subnet/subnet-0250c25a1fEXAMPLE\"}]}"
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetResourcePolicies」を参照してください。

### get-resource-share-associations

次のコード例は、get-resource-share-associations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: すべてのリソースタイプのすべてのリソース関連付けを一覧表示するには

次の get-resource-share-associations の例では、すべてのリソース共有の全リソースタイプのリソース関連付けを一覧表示します。

```
aws ram get-resource-share-associations \
    --association-type RESOURCE
```

出力:

```
{
    "resourceShareAssociations": [
        {
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-
share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE",
            "associatedEntity": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:subnet/
subnet-0250c25a1fEXAMPLE",
            "resourceShareName": "MySubnetShare",
            "associationType": "RESOURCE",
            "status": "ASSOCIATED",
            "creationTime": 1565303590.973,
            "lastUpdatedTime": 1565303591.695,
            "external": false
        },
        {
```

```
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-
share/8167bdfe-4480-4a01-8632-315e0EXAMPLE",
            "associatedEntity": "arn:aws:license-manager:us-
west-2:123456789012:license-configuration:lic-36be0485f5ae379cc74cf8e92EXAMPLE",
            "resourceShareName": "MyLicenseShare",
            "associationType": "RESOURCE",
            "status": "ASSOCIATED",
            "creationTime": 1632342958.457,
            "lastUpdatedTime": 1632342958.907,
            "external": false
        }
    ]
}
```

例 2: リソース共有のプリンシパル関連付けを一覧表示するには

次の get-resource-share-associations の例では、指定されたリソース共有のみのプリンシパル関連付けのみを一覧表示します。

```
aws ram get-resource-share-associations \
   --resource-share-arns arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-
share/7be8694e-095c-41ca-9ce8-7be4aEXAMPLE \
   --association-type PRINCIPAL
```

出力:

```
{
    "resourceShareAssociations": [
        {
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-
share/7be8694e-095c-41ca-9ce8-7be4aEXAMPLE",
            "resourceShareName": "MyNewResourceShare",
            "associatedEntity": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/
o-63bEXAMPLE/ou-46xi-rEXAMPLE",
            "associationType": "PRINCIPAL",
            "status": "ASSOCIATED",
            "creationTime": 1634587042.49,
            "lastUpdatedTime": 1634587044.291,
            "external": false
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetResourceShareAssociations」を参照してください。

### get-resource-share-invitations

次のコード例は、get-resource-share-invitations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソース共有の招待を一覧表示するには

次の get-resource-share-invitations の例では、現在のリソース共有の招待を一覧表示します。

```
aws ram get-resource-share-invitations
```

出力:

```
{
    "resourceShareInvitations": [
        {
            "resourceShareInvitationArn": "arn:aws:ram:us-
west2-1:111111111111:resource-share-invitation/32b639f0-14b8-7e8f-55ea-
e6117EXAMPLE",
            "resourceShareName": "project-resource-share",
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:111111111111:resource-share/
fcb639f0-1449-4744-35bc-a983fEXAMPLE",
            "senderAccountId": "111111111111",
            "receiverAccountId": "222222222222",
            "invitationTimestamp": 1565312166.258,
            "status": "PENDING"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetResourceShareInvitations」を参照してください。

### get-resource-shares

次のコード例は、get-resource-shares を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 自分が所有し、他のユーザーと共有しているリソース共有を一覧表示するには

次の get-resource-shares の例では、作成され、他のユーザーと共有しているリソース共有を一覧表示します。

```
aws ram get-resource-shares \
    --resource-owner SELF
```

出力:

```
{
    "resourceShares": [
        {
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-
share/3ab63985-99d9-1cd2-7d24-75e93EXAMPLE",
            "name": "my-resource-share",
            "owningAccountId": "123456789012",
            "allowExternalPrincipals": false,
            "status": "ACTIVE",
            "tags": [
                {
                    "key": "project",
                    "value": "lima"
                }
            ]
            "creationTime": 1565295733.282,
            "lastUpdatedTime": 1565295733.282
        },
        {
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-
share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE",
            "name": "my-resource-share",
            "owningAccountId": "123456789012",
            "allowExternalPrincipals": true,
            "status": "ACTIVE",
            "creationTime": 1565295733.282,
            "lastUpdatedTime": 1565295733.282
        }
    ]
}
```

例 2: 他のユーザーが所有し、共有しているリソース共有を一覧表示するには

次の get-resource-shares の例では、他のユーザーが作成して共有したリソース共有を一覧表示します。この例では、何もありません。

```
aws ram get-resource-shares \
    --resource-owner OTHER-ACCOUNTS
```

出力:

```
{
    "resourceShares": []
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetResourceShares」を参照してください。

### list-pending-invitation-resources

次のコード例は、list-pending-invitation-resources を使用する方法を示しています。

AWS CLI

保留中のリソース共有で利用可能なリソースを一覧表示するには

次の list-pending-invitation-resources の例では、指定された招待に関連付けられているリソース共有内のすべてのリソースを一覧表示します。

```
aws ram list-pending-invitation-resources \
    --resource-share-invitation-arn arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-share-invitation/1e3477be-4a95-46b4-bbe0-c4001EXAMPLE
```

出力:

```
{
   "resources": [
        {
            "arn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:subnet/subnet-04a555b0e6EXAMPLE",
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-share/7be8694e-095c-41ca-9ce8-7be4aEXAMPLE",
```

```
            "creationTime": 1634676051.269,
            "lastUpdatedTime": 1634676052.07,
            "status": "AVAILABLE",
            "type": "ec2:Subnet"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:license-manager:us-west-2:123456789012:license-
configuration:lic-36be0485f5ae379cc74cf8e92EXAMPLE",
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-
share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE",
            "creationTime": 1624912434.431,
            "lastUpdatedTime": 1624912434.431,
            "status": "AVAILABLE",
            "type": "license-manager:LicenseConfiguration"
      }
   ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPendingInvitationResources」を参照してください。

### `list-permissions`

次のコード例は、`list-permissions` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能な RAM 管理アクセス許可を一覧表示するには

次の `list-permissions` の例では、AWS Glue データベースリソースタイプでのみ使用可能なすべての RAM 管理アクセス許可を一覧表示します。

```
aws ram list-permissions \
    --resource-type glue:Database
```

出力:

```
{
    "permissions": [
        {
            "arn": "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMDefaultPermissionGlueDatabase",
```

```
            "version": "1",
            "defaultVersion": true,
            "name": "AWSRAMDefaultPermissionGlueDatabase",
            "resourceType": "glue:Database",
            "creationTime": 1592007820.935,
            "lastUpdatedTime": 1592007820.935,
            "isResourceTypeDefault": true
        },
        {
            "arn": "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionGlueAllTablesReadWriteForDatabase",
            "version": "2",
            "defaultVersion": true,
            "name": "AWSRAMPermissionGlueAllTablesReadWriteForDatabase",
            "resourceType": "glue:Database",
            "creationTime": 1624912413.323,
            "lastUpdatedTime": 1624912413.323,
            "isResourceTypeDefault": false
        },
        {
            "arn": "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionGlueDatabaseReadWrite",
            "version": "2",
            "defaultVersion": true,
            "name": "AWSRAMPermissionGlueDatabaseReadWrite",
            "resourceType": "glue:Database",
            "creationTime": 1624912417.4,
            "lastUpdatedTime": 1624912417.4,
            "isResourceTypeDefault": false
        },
        {
            "arn": "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionGlueTableReadWriteForDatabase",
            "version": "2",
            "defaultVersion": true,
            "name": "AWSRAMPermissionGlueTableReadWriteForDatabase",
            "resourceType": "glue:Database",
            "creationTime": 1624912434.431,
            "lastUpdatedTime": 1624912434.431,
            "isResourceTypeDefault": false
        }
    ]
}
```

次の list-permissions の例では、すべてのリソースタイプで使用可能な RAM 管理アクセス許可を表示します。

```
aws ram list-permissions
```

出力:

```
{
    "permissions": [
        {
            "arn": "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMBlankEndEntityCertificateAPICSRPassthroughIssuanceCertificateAuthority",
            "version": "1",
            "defaultVersion": true,
            "name":
 "AWSRAMBlankEndEntityCertificateAPICSRPassthroughIssuanceCertificateAuthority",
            "resourceType": "acm-pca:CertificateAuthority",
            "creationTime": 1623264861.085,
            "lastUpdatedTime": 1623264861.085,
            "isResourceTypeDefault": false
        },
        {
            "arn": "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMDefaultPermissionAppMesh",
            "version": "1",
            "defaultVersion": true,
            "name": "AWSRAMDefaultPermissionAppMesh",
            "resourceType": "appmesh:Mesh",
            "creationTime": 1589307188.584,
            "lastUpdatedTime": 1589307188.584,
            "isResourceTypeDefault": true
        },
        ...TRUNCATED FOR BREVITY...
        {
            "arn": "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMSubordinateCACertificatePathLen0IssuanceCertificateAuthority",
            "version": "1",
            "defaultVersion": true,
            "name":
 "AWSRAMSubordinateCACertificatePathLen0IssuanceCertificateAuthority",
            "resourceType": "acm-pca:CertificateAuthority",
            "creationTime": 1623264876.75,
            "lastUpdatedTime": 1623264876.75,
            "isResourceTypeDefault": false
```

```
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPermissions」を参照してください。

### `list-principals`

次のコード例は、`list-principals` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースにアクセスできるプリンシパルを一覧表示するには

次の `list-principals` の例では、任意のリソース共有を通じて指定されたタイプのリソースにアクセスできるプリンシパルのリストを表示します。

```
aws ram list-principals \
    --resource-type ec2:Subnet
```

出力:

```
{
    "principals": [
        {
            "id": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-gx7EXAMPLE/ou-29c5-
zEXAMPLE",
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-
share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE",
            "creationTime": 1565298209.737,
            "lastUpdatedTime": 1565298211.019,
            "external": false
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPrincipals」を参照してください。

### list-resource-share-permissions

次のコード例は、list-resource-share-permissions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソース共有に現在アタッチされているすべての RAM 管理アクセス許可を一覧表示するには

次の list-resource-share-permissions の例では、指定されたリソース共有にアタッチされているすべての RAM 管理アクセス許可を一覧表示します。

```
aws ram list-resource-share-permissions \
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-share/27d09b4b-5e12-41d1-a4f2-19dedEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "permissions": [
        {
            "arn": "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMDefaultPermissionLicenseConfiguration",
            "version": "1",
            "resourceType": "license-manager:LicenseConfiguration",
            "status": "ASSOCIATED",
            "lastUpdatedTime": 1632342984.234
        },
        {
            "arn": "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMPermissionGlueDatabaseReadWrite",
            "version": "2",
            "resourceType": "glue:Database",
            "status": "ASSOCIATED",
            "lastUpdatedTime": 1632512462.297
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListResourceSharePermissions」を参照してください。

### list-resource-types

次のコード例は、list-resource-types を使用する方法を示しています。

AWS CLI

RAM AWS でサポートされているリソースタイプを一覧表示するには

次の list-resource-types の例では、RAM AWS で現在サポートされているすべてのリソースタイプを一覧表示します。

```
aws ram list-resource-types
```

出力:

```
{
    "resourceTypes": [
        {
            "resourceType": "route53resolver:FirewallRuleGroup",
            "serviceName": "route53resolver"
        },
        {
            "resourceType": "ec2:LocalGatewayRouteTable",
            "serviceName": "ec2"
        },
        ...OUTPUT TRUNCATED FOR BREVITY...
        {
            "resourceType": "ec2:Subnet",
            "serviceName": "ec2"
        },
        {
            "resourceType": "ec2:TransitGatewayMulticastDomain",
            "serviceName": "ec2"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListResourceTypes」を参照してください。

### list-resources

次のコード例は、list-resources を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソース共有に関連付けられているリソースを一覧表示するには

次の list-resources の例では、指定されたリソースタイプの、指定されたリソース共有内のすべてのリソースを一覧表示します。

```
aws ram list-resources \
    --resource-type ec2:Subnet \
    --resource-owner SELF \
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "resources": [
        {
            "arn": "aarn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:subnet/subnet-0250c25a1f4e15235",
            "type": "ec2:Subnet",
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE",
            "creationTime": 1565301545.023,
            "lastUpdatedTime": 1565301545.947
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListResources」を参照してください。

### promote-resource-share-created-from-policy

次のコード例は、promote-resource-share-created-from-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースポリシーベースのリソース共有を RAM AWS の全機能に昇格させるには

次の promote-resource-share-created-from-policy の例では、リソースベースのポリシーをアタッチして暗黙的に作成したリソース共有を取得し、RAM AWS コンソールとその CLI および API オペレーションで完全に機能するように変換しています。

```
aws ram promote-resource-share-created-from-policy \
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-share/91fa8429-2d06-4032-909a-90909EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "returnValue": true
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンスの」の「PromoteResourceShareCreatedFromPolicy」を参照してください。

### reject-resource-share-invitation

次のコード例は、reject-resource-share-invitation を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソース共有の招待を拒否するには

次の reject-resource-share-invitation の例では、指定されたリソース共有の招待を拒否します。

```
aws ram reject-resource-share-invitation \
    --resource-share-invitation-arn arn:aws:ram:us-west-2:111111111111:resource-share-invitation/32b639f0-14b8-7e8f-55ea-e6117EXAMPLE
```

出力:

```
"resourceShareInvitations": [
    {
```

```
        "resourceShareInvitationArn": "arn:aws:ram:us-west2-1:111111111111:resource-
share-invitation/32b639f0-14b8-7e8f-55ea-e6117EXAMPLE",
        "resourceShareName": "project-resource-share",
        "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:111111111111:resource-share/
fcb639f0-1449-4744-35bc-a983fEXAMPLE",
        "senderAccountId": "111111111111",
        "receiverAccountId": "222222222222",
        "invitationTimestamp": 1565319592.463,
        "status": "REJECTED"
    }
]
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RejectResourceShareInvitation」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソース共有にタグを追加するには

次の tag-resource の例では、指定されたリソース共有にタグキー project と関連付けられた値 lima を追加します。

```
aws ram tag-resource \
    --tags key=project,value=lima \
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-share/7ab63972-
b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソース共有からタグを削除するには

次の untag-resource の例では、指定されたリソース共有から project タグキーと関連付けられた値を削除します。

```
aws ram untag-resource \
    --tag-keys project \
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-resource-share

次のコード例は、update-resource-share を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソース共有を更新するには

次の update-resource-share の例では、指定されたリソース共有を変更して、AWS Organization 内にない外部プリンシパルを許可します。

```
aws ram update-resource-share \
    --allow-external-principals \
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "resourceShare": {
        "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE",
        "name": "my-resource-share",
        "owningAccountId": "123456789012",
```

```
        "allowExternalPrincipals": true,
        "status": "ACTIVE",
        "creationTime": 1565295733.282,
        "lastUpdatedTime": 1565303080.023
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateResourceShare」を参照してください。

## Resource Explorer examples using AWS CLI

次のコード例は、Resource Explorer で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `associate-default-view`

次のコード例は、`associate-default-view` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Resource Explorer ビューをその AWS リージョンのデフォルトとして設定するには

次の `associate-default-view` の例では、ARN で指定されたビューを、 オペレーションを呼び出す AWS リージョンのデフォルトビューに設定します。

```
aws resource-explorer-2 associate-default-view \
```

```
    --view-arn arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/My-Main-View/
EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "ViewArn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/My-Main-
View/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE11111"
}
```

詳細については、「AWS Resource Explorer ユーザーガイド」の「AWS リージョンでのデフォルトビューの設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateDefaultView」を参照してください。

### batch-get-view

次のコード例は、batch-get-view を使用する方法を示しています。

AWS CLI

複数の Resource Explorer ビューの詳細を取得するには

次の batch-get-view の例では、ARN で指定された 2 つのビューの詳細を表示します。スペースを使用して、--view-arn パラメータ内の複数の ARN を区切ります。

```
aws resource-explorer-2 batch-get-view \
    --view-arns arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/My-EC2-Only-
View/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE22222, \
                arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/My-Main-
View/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "Views": [
        {
            "Filters": {
                "FilterString": "service:ec2"
            },
```

```
            "IncludedProperties": [
                {
                    "Name": "tags"
                }
            ],
            "LastUpdatedAt": "2022-07-13T21:33:45.249000+00:00",
            "Owner": "123456789012",
            "Scope": "arn:aws:iam::123456789012:root",
            "ViewArn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/My-
EC2-Only-View/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE22222"
        },
        {
            "Filters": {
                "FilterString": ""
            },
            "IncludedProperties": [
                {
                    "Name": "tags"
                }
            ],
            "LastUpdatedAt": "2022-07-13T20:34:11.314000+00:00",
            "Owner": "123456789012",
            "Scope": "arn:aws:iam::123456789012:root",
            "ViewArn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/My-
Main-View/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE11111"
        }
    ]
    "Errors": []
}
```

ビューの詳細については、「AWS Resource Explorer ユーザーガイド」の「Resource Explorer ビューについて」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchGetView」を参照してください。

### create-index

次のコード例は、create-index を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インデックスを作成して AWS リージョン内の Resource Explorer をオンにするには

次の create-index の例では、 オペレーションが呼び出される AWS リージョンにローカルインデックスを作成します。AWS CLI はランダムな client-token パラメータ値を自動的に生成し、値を指定しない場合、AWS への呼び出しに含めます。

```
aws resource-explorer-2 create-index \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:index/EXAMPLE8-90ab-
cdef-fedc-EXAMPLE22222c",
    "CreatedAt": "2022-11-01T20:00:59.149Z",
    "State": "CREATING"
}
```

ローカルインデックスを作成したら、update-index-type コマンドを実行して、アカウントのアグリゲータインデックスに変換できます。

詳細については、「AWS Resource Explorer ユーザーガイド」の「AWS リージョンで Resource Explorer を有効にしてリソースをインデックス化する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateIndex」を参照してください。

### create-view

次のコード例は、create-view を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: AWS リージョン内のインデックスにフィルタリングされていないビューを作成するには

次の create-view の例では、指定された AWS リージョンにビューを作成し、フィルタリングなしでリージョン内のすべての結果を返します。ビューには、返された結果のオプションのタグフィールドが含まれます。このビューはアグリゲータインデックスを含むリージョンで作成されるため、Resource Explorer インデックスを含むアカウント内のすべてのリージョンの結果を含めることができます。

```
aws resource-explorer-2 create-view \
```

```
    --view-name My-Main-View \
    --included-properties Name=tags \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "View": {
        "Filters": {
            "FilterString": ""
        },
        "IncludedProperties": [
            {
                "Name": "tags"
            }
        ],
        "LastUpdatedAt": "2022-07-13T20:34:11.314000+00:00",
        "Owner": "123456789012",
        "Scope": "arn:aws:iam::123456789012:root",
        "ViewArn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/My-Main-
View/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE11111"
    }
}
```

例 2: Amazon EC2 に関連付けられたリソースのみ返すビューを作成するには

以下の `create-view` では、Amazon EC2 サービスに関連付けられている AWS リージョン `us-east-1` 内のリソースのみを返すビューをリージョンに作成します。ビューには、返された結果のオプションの `Tags` フィールドが含まれます。このビューはアグリゲータインデックスを含むリージョンで作成されるため、Resource Explorer インデックスを含むアカウント内のすべてのリージョンの結果を含めることができます。

```
aws resource-explorer-2 create-view \
    --view-name My-EC2-Only-View \
    --included-properties Name=tags \
    --filters FilterString="service:ec2" \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
```

```
    "View": {
        "Filters": {
            "FilterString": "service:ec2"
        },
        "IncludedProperties": [
            {
                "Name":"tags"
            }
        ],
        "LastUpdatedAt": "2022-07-13T21:35:09.059Z",
        "Owner": "123456789012",
        "Scope": "arn:aws:iam::123456789012:root",
        "ViewArn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/My-EC2-
Only-View/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE22222"
    }
}
```

詳細については、「AWS Resource Explorer ユーザーガイド」の「検索に使用するビューの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateView」を参照してください。

### delete-index

次のコード例は、delete-index を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インデックスを削除して AWS リージョンの Resource Explorer をオフにするには

次の delete-index の例では、リクエストを行う AWS リージョンで指定された Resource Explorer インデックスを削除します。

```
aws resource-explorer-2 delete-index \
    --arn arn:aws:resource-explorer-2:us-west-2:123456789012:index/EXAMPLE8-90ab-
cdef-fedc-EXAMPLE22222 \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
```

```
    "Arn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-west-2:123456789012:index/EXAMPLE8-90ab-
cdef-fedc-EXAMPLE22222",
    "State": "DELETING"
}
```

インデックスの削除の詳細については、「AWS Resource Explorer ユーザーガイド」の「AWS リージョンで Resource Explorer をオフにする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteIndex」を参照してください。

### delete-view

次のコード例は、delete-view を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Resource Explorer ビューを削除するには

次の delete-view の例では、ARN で指定されたビューを削除します。

```
aws resource-explorer-2 delete-view \
    --view-arn arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/EC2-Only-
View/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "ViewArn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/EC2-Only-
View/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE11111"
}
```

詳細については、「AWS Resource Explorer ユーザーガイド」の「ビューの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteView」を参照してください。

### disassociate-default-view

次のコード例は、disassociate-default-view を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS リージョンのデフォルトの Resource Explorer ビューを削除するには

次の disassociate-default-view は、オペレーションを呼び出す AWS リージョンのデフォルトの Resource Explorer ビューを削除します。このオペレーションを実行した後、リージョン内のすべての検索オペレーションでビューを明示的に指定する必要があります。指定しない場合、オペレーションは失敗します。

```
aws resource-explorer-2 disassociate-default-view
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Resource Explorer ユーザーガイド」の「AWS リージョンでのデフォルトビューの設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateDefaultView」を参照してください。

### get-default-view

次のコード例は、get-default-view を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS リージョンのデフォルトビューである Resource Explorer ビューを取得するには

次の get-default-view の例では、 オペレーションを呼び出す AWS リージョンのデフォルトであるビューの ARN を取得します。

```
aws resource-explorer-2 get-default-view
```

出力:

```
{
    "ViewArn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/default-view/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE11111"
}
```

詳細については、「AWS Resource Explorer ユーザーガイド」の「AWS リージョンでのデフォルトビューの設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDefaultView」を参照してください。

### get-index

次のコード例は、get-index を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Resource Explorer アグリゲータインデックスの詳細を取得するには

以下の get-index 例は、指定された AWS リージョンにある Resource Explorer インデックスの詳細を表示します。指定されたリージョンにはアカウントのアグリゲータインデックスが含まれているため、出力には、このリージョンのインデックスにデータをレプリケートするリージョンが一覧表示されます。

```
aws resource-explorer-2 get-index \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:index/EXAMPLE8-90ab-
cdef-fedc-EXAMPLE11111",
    "CreatedAt": "2022-07-12T18:59:10.503000+00:00",
    "LastUpdatedAt": "2022-07-13T18:41:58.799000+00:00",
    "ReplicatingFrom": [
        "ap-south-1",
        "us-west-2"
    ],
    "State": "ACTIVE",
    "Tags": {},
    "Type": "AGGREGATOR"
}
```

例 2: Resource Explorer ローカルインデックスの詳細を取得するには

以下の get-index 例は、指定された AWS リージョンにある Resource Explorer インデックスの詳細を表示します。指定されたリージョンにはローカルインデックスが含まれているため、出力には、このリージョンのインデックスからデータをレプリケートするリージョンが一覧表示されます。

```
aws resource-explorer-2 get-index \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-west-2:123456789012:index/EXAMPLE8-90ab-
cdef-fedc-EXAMPLE22222",
    "CreatedAt": "2022-07-12T18:59:10.503000+00:00",
    "LastUpdatedAt": "2022-07-13T18:41:58.799000+00:00",
    "ReplicatingTo": [
        "us-west-2"
    ],
    "State": "ACTIVE",
    "Tags": {},
    "Type": "LOCAL"
}
```

インデックスの詳細については、「AWS Resource Explorer ユーザーガイド」の「Resource Explorer が有効になっている AWS リージョンの確認」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetIndex」を参照してください。

### get-view

次のコード例は、get-view を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Resource Explorer ビューの詳細を取得するには

次の get-view の例では、ARN で指定されたビューの詳細を表示します。

```
aws resource-explorer-2 get-view \
    --view-arn arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/EC2-Only-
View/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
  "Tags" : {},
```

```
  "View" : {
        "Filters" : {
            "FilterString" : "service:ec2"
        },
        "IncludedProperties" : [
            {
                "Name" : "tags"
            }
        ],
        "LastUpdatedAt" : "2022-07-13T21:33:45.249Z",
        "Owner" : "123456789012",
        "Scope" : "arn:aws:iam::123456789012:root",
        "ViewArn" : "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/EC2-
Only-View/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE11111"
  }
}
```

ビューの詳細については、「AWS Resource Explorer ユーザーガイド」の「Resource Explorer ビューについて」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetView」を参照してください。

### list-indexes

次のコード例は、list-indexes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Resource Explorer にインデックスがある AWS リージョンを一覧表示するには

次の list-indexes の例では、Resource Explorer にインデックスがあるすべてのリージョンのインデックスを一覧表示します。レスポンスは、各インデックスのタイプ、AWS リージョン、および ARN を指定します。

```
aws resource-explorer-2 list-indexes
```

出力:

```
{
    "Indexes": [
        {
```

```
            "Arn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-west-2:123456789012:index/
EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE11111",
            "Region": "us-west-2",
            "Type": "AGGREGATOR"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:index/
EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE22222",
            "Region": "us-east-1",
            "Type": "LOCAL"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-2:123456789012:index/
EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE33333",
            "Region": "us-east-2",
            "Type": "LOCAL"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-west-1:123456789012:index/
EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE44444",
            "Region": "us-west-1",
            "Type": "LOCAL"
        }
    ]
}
```

インデックスの詳細については、「AWS Resource Explorer ユーザーガイド」の「Resource Explorer が有効になっている AWS リージョンの確認」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListIndexes」を参照してください。

### `list-supported-resource-types`

次のコード例は、`list-supported-resource-types` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Resource Explorer にインデックスがある AWS リージョンを一覧表示するには

次の `list-supported-resource-types` の例では、&AREXlong; で現在サポートされているすべてのリソースタイプを一覧表示します。レスポンスの例には、追加の呼び出しで取得できる出力が多いことを示す `NextToken` 値が含まれています。

```
aws resource-explorer-2 list-supported-resource-types \
    --max-items 10
```

出力:

```
{
    "ResourceTypes": [
        {
            "ResourceType": "cloudfront:cache-policy",
            "Service": "cloudfront"
        },
        {
            "ResourceType": "cloudfront:distribution",
            "Service": "cloudfront"
        },
        {
            "ResourceType": "cloudfront:function",
            "Service": "cloudfront"
        },
        {
            "ResourceType": "cloudfront:origin-access-identity",
            "Service": "cloudfront"
        },
        {
            "ResourceType": "cloudfront:origin-request-policy",
            "Service": "cloudfront"
        },
        {
            "ResourceType": "cloudfront:realtime-log-config",
            "Service": "cloudfront"
        },
        {
            "ResourceType": "cloudfront:response-headers-policy",
            "Service": "cloudfront"
        },
        {
            "ResourceType": "cloudwatch:alarm",
            "Service": "cloudwatch"
        },
        {
            "ResourceType": "cloudwatch:dashboard",
            "Service": "cloudwatch"
        },
```

```
        {
            "ResourceType": "cloudwatch:insight-rule",
            "Service": "cloudwatch"
        }
    ],
    "NextToken": "eyJOZXh0VG9rZW4iOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAxMH0="
}
```

出力の次の部分を取得するには、オペレーションを再度呼び出し、前の呼び出しの NextToken レスポンス値を --starting-token の値として渡します。NextToken がレスポンスに存在しなくなるまで繰り返します。

```
aws resource-explorer-2 list-supported-resource-types \
    --max-items 10  \
    --starting-
token eyJOZXh0VG9rZW4iOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAxMH0=
```

出力:

```
{
    "ResourceTypes": [
        {
            "ResourceType": "cloudwatch:metric-stream",
            "Service": "cloudwatch"
        },
        {
            "ResourceType": "dynamodb:table",
            "Service": "dynamodb"
        },
        {
            "ResourceType": "ec2:capacity-reservation",
            "Service": "ec2"
        },
        {
            "ResourceType": "ec2:capacity-reservation-fleet",
            "Service": "ec2"
        },
        {
            "ResourceType": "ec2:client-vpn-endpoint",
            "Service": "ec2"
        },
        {
```

```
            "ResourceType": "ec2:customer-gateway",
            "Service": "ec2"
        },
        {
            "ResourceType": "ec2:dedicated-host",
            "Service": "ec2"
        },
        {
            "ResourceType": "ec2:dhcp-options",
            "Service": "ec2"
        },
        {
            "ResourceType": "ec2:egress-only-internet-gateway",
            "Service": "ec2"
        },
        {
            "ResourceType": "ec2:elastic-gpu",
            "Service": "ec2"
        }
    ],
    "NextToken": "eyJOZXh0VG9rZW4iOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAyMH0="
}
```

インデックスの詳細については、「AWS Resource Explorer ユーザーガイド」の「Resource Explorer が有効になっている AWS リージョンの確認」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListSupportedResourceTypes」を参照してください。

### `list-tags-for-resource`

次のコード例は、`list-tags-for-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Resource Explorer ビューまたはインデックスにアタッチされたタグを一覧表示するには

次の `list-tags-for-resource` の例では、指定された ARN で表示するためにアタッチされたタグキーと値のペアを一覧表示します。リソースを含む AWS リージョンからオペレーションを呼び出す必要があります。

```
aws resource-explorer-2 list-tags-for-resource \
```

```
    --resource-arn arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/My-View/
EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "Tags": {
        "application": "MainCorpApp",
        "department": "1234"
    }
}
```

ビューのタグ付けの詳細については、「AWS Resource Explorer ユーザーガイド」の「アクセス制御のビューのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### list-views

次のコード例は、list-views を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS リージョンで使用できる Resource Explorer ビューを一覧表示するには

次の list-views の例では、 オペレーションを呼び出すリージョンで使用可能なすべてのビューを一覧表示します。

```
aws resource-explorer-2 list-views
```

出力:

```
{
    "Views": [
        "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/EC2-Only-View/
EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE11111",
        "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/Default-All-
Resources-View/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE22222",
        "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/Production-Only-
View/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE33333"
    ]
```

```
}
```

ビューの詳細については、「AWS Resource Explorer ユーザーガイド」の「Resource Explorer ビューについて」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListViews」を参照してください。

### `search`

次のコード例は、search を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: デフォルトビューを使用して検索するには

次の search の例では、 サービスに関連付けられている、指定された 内のすべてのリソースを表示します。検索では、リージョンのデフォルトビューを使用します。レスポンスの例には、追加の呼び出しで取得できる出力が多いことを示す NextToken 値が含まれています。

```
aws resource-explorer-2 search \
    --query-string "service:iam"
```

出力:

```
{
    "Count": {
        "Complete": true,
        "TotalResources": 55
    },
    "NextToken":
 "AG9VOEF1KLEXAMPLEOhJHVwo5chEXAMPLER5XiEpNrgsEXAMPLE...b0CmOFOryHEXAMPLE",
    "Resources": [{
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/service-role/Some-Policy-For-A-
Service-Role",
        "LastReportedAt": "2022-07-21T12:34:42Z",
        "OwningAccountId": "123456789012",
        "Properties": [],
        "Region": "global",
        "ResourceType": "iam:policy",
        "Service": "iam"
    }, {
```

```
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/service-role/Another-Policy-For-A-
Service-Role",
        "LastReportedAt": "2022-07-21T12:34:42Z",
        "OwningAccountId": "123456789012",
        "Properties": [],
        "Region": "global",
        "ResourceType": "iam:policy",
        "Service": "iam"
    }, {
       ... TRUNCATED FOR BREVITY ...
    }],
    "ViewArn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/my-default-
view/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE11111"
}
```

例 2: 指定されたビューを使用して検索するには

次の search の例では、指定されたビューで表示される、指定された AWS リージョン内のすべてのリソース (「*」) を表示します。結果には、ビューにアタッチされたフィルターが原因で、Amazon EC2 に関連付けられたリソースのみが含まれます。

```
aws resource-explorer-2 search \
    -- query-string "*" \
    -- view-arn arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/My-EC2-view/
EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE22222
```

出力:

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 01 Nov 2022 20:00:59 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: <PayloadSizeBytes>

    {
        "Count": {
            "Complete": true,
            "TotalResources": 67
        },
        "Resources": [{
            "Arn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:network-acl/acl-1a2b3c4d",
            "LastReportedAt": "2022-07-21T18:52:02Z",
            "OwningAccountId": "123456789012",
            "Properties": [{
```

```
                "Data": [{
                    "Key": "Department",
                    "Value": "AppDevelopment"
                }, {
                    "Key": "Environment",
                    "Value": "Production"
                }],
                "LastReportedAt": "2021-11-15T14:48:29Z",
                "Name": "tags"
            }],
            "Region": "us-east-1",
            "ResourceType": "ec2:network-acl",
            "Service": "ec2"
        }, {
            "Arn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:subnet/subnet-1a2b3c4d",
            "LastReportedAt": "2022-07-21T21:22:23Z",
            "OwningAccountId": "123456789012",
            "Properties": [{
                "Data": [{
                    "Key": "Department",
                    "Value": "AppDevelopment"
                }, {
                    "Key": "Environment",
                    "Value": "Production"
                }],
                "LastReportedAt": "2021-07-29T19:02:39Z",
                "Name": "tags"
            }],
            "Region": "us-east-1",
            "ResourceType": "ec2:subnet",
            "Service": "ec2"
        }, {
            "Arn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:dhcp-options/dopt-1a2b3c4d",
            "LastReportedAt": "2022-07-21T06:08:53Z",
            "OwningAccountId": "123456789012",
            "Properties": [{
                "Data": [{
                    "Key": "Department",
                    "Value": "AppDevelopment"
                }, {
                    "Key": "Environment",
                    "Value": "Production"
                }],
                "LastReportedAt": "2021-11-15T15:11:05Z",
```

```
                "Name": "tags"
            }],
            "Region": "us-east-1",
            "ResourceType": "ec2:dhcpoptions",
            "Service": "ec2"
        }, {
            ... TRUNCATED FOR BREVITY ...
        }],
        "ViewArn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/My-EC2-
view/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE22222"
    }
```

詳細については、「AWS Resource Explorer ユーザーガイド」の「AWS Resource Explorer を使用してリソースを検索する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Search」を参照してください。

### `tag-resource`

次のコード例は、`tag-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Resource Explorer ビューにタグを付けるには

次の `tag-resource` の例では、指定された ARN を持つビューに、値「production」を持つタグキー「environment」を追加します。

```
aws resource-explorer-2 tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/My-View//
EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE11111 \
    --tags environment=production
```

このコマンドでは何も出力されません。

ビューのタグ付けの詳細については、「AWS Resource Explorer ユーザーガイド」の「アクセス制御のビューのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Resource Explorer ビューからタグを削除するには

次の untag-resource の例では、指定された ARN からキー名「environment」を持つタグが削除されます。

```
aws resource-explorer-2 untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/My-View//
EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE11111 \
    --tag-keys environment
```

このコマンドでは何も出力されません。

ビューのタグ付けの詳細については、「AWS Resource Explorer ユーザーガイド」の「アクセス制御のビューのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-index-type

次のコード例は、update-index-type を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Resource Explorer インデックスのタイプを変更するには

次の update-index-type の例では、指定されたインデックスをタイプ local からタイプ aggregator に変換して、アカウント内のすべての AWS リージョンでリソースを検索する機能を有効にします。更新するインデックスを含む AWS リージョンにリクエストを送信する必要があります。

```
aws resource-explorer-2 update-index-type \
    --arn arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:index/EXAMPLE8-90ab-
cdef-fedc-EXAMPLE11111 \
    --type aggregator \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "Arn":"arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:index/EXAMPLE8-90ab-
cdef-fedc-EXAMPLE11111",
    "LastUpdatedAt":"2022-07-13T18:41:58.799Z",
    "State":"updating",
    "Type":"aggregator"
}
```

アグリゲータインデックスとローカルインデックスとの違いについては、「AWS Resource Explorer ユーザーガイド」の「アグリゲータインデックスを作成してクロスリージョン検索をオンにする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateIndexType」を参照してください。

### update-view

次のコード例は、update-view を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Resource Explorer ビューの IncludedProperties フィールドを更新するには

次の update-view の例では、オプションの `tags` に `IncludedProperties` を追加して、指定されたビューを更新します。このオペレーションを実行した後、このビューを使用する検索オペレーションには、結果に表示されるリソースにアタッチされたタグに関する情報が含まれます。

```
aws resource-explorer-2 update-view \
    --included-properties Name=tags \
    --view-arn arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/My-View/
EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE22222
```

出力:

```
{
    "View": {
        "Filters": {
            "FilterString": ""
```

```
        },
        "IncludedProperties": [
            {
                "Name": "tags"
            }
        ],
        "LastUpdatedAt": "2022-07-19T17:41:21.710000+00:00",
        "Owner": "123456789012",
        "Scope": "arn:aws:iam::123456789012:root",
        "ViewArn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/My-EC2-
Only-View/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE11111"
    }
}
```

例 2: ビューにアタッチされたフィルターを更新するには

次の update-view の例では、Amazon EC2 サービスに関連付けられているリソースタイプにのみ結果を制限するフィルターを使用するように、指定されたビューを更新します。

```
aws resource-explorer-2 update-view \
    --filters FilterString="service:ec2" \
    --view-arn arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/My-View/
EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE22222
```

出力:

```
{
    "View": {
    "Filters": {
        "FilterString": "service:ec2"
    },
    "IncludedProperties": [],
    "LastUpdatedAt": "2022-07-19T17:41:21.710000+00:00",
        "Owner": "123456789012",
        "Scope": "arn:aws:iam::123456789012:root",
        "ViewArn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/My-View/
EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE22222"
    }
}
```

ビューの詳細については、「AWS Resource Explorer ユーザーガイド」の「Resource Explorer ビューについて」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateView」を参照してください。

## Resource Groups examples using AWS CLI

次のコード例は、Resource Groups で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `create-group`

次のコード例は、`create-group` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: タグベースのリソースグループを作成するには

次の `create-group` の例では、現在のリージョンに Amazon EC2 インスタンスのタグベースのリソースグループを作成します。これは、キー `Name` と値 `WebServers` でタグ付けされたリソースのクエリに基づいています。グループ名は `tbq-WebServer` です。クエリは、 コマンドに渡される別の JSON ファイルにあります。

```
aws resource-groups create-group \
    --name tbq-WebServer \
    --resource-query file://query.json
```

`query.json` の内容:

```
{
    "Type": "TAG_FILTERS_1_0",
    "Query": "{\"ResourceTypeFilters\":[\"AWS::EC2::Instance\"],\"TagFilters\":
[{\"Key\":\"Name\", \"Values\":[\"WebServers\"]}]}"
}
```

出力:

```
{
    "Group": {
        "GroupArn": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/tbq-
WebServer",
        "Name": "tbq-WebServer"
    },
    "ResourceQuery": {
        "Type": "TAG_FILTERS_1_0",
        "Query": "{\"ResourceTypeFilters\":[\"AWS::EC2::Instance\"],\"TagFilters\":
[{\"Key\":\"Name\", \"Values\":[\"WebServers\"]}]}"
    }
}
```

例 2: CloudFormation スタックベースのリソースグループを作成するには

次の `create-group` の例では、`sampleCFNstackgroup` という名前の AWS CloudFormation スタックベースのリソースグループを作成します。クエリには、AWS Resource Groups でサポートされている指定された CloudFormation スタック内のすべてのリソースが含まれます。

```
aws resource-groups create-group \
    --name cbq-CFNstackgroup \
    --resource-query file://query.json
```

`query.json` の内容:

```
{
    "Type": "CLOUDFORMATION_STACK_1_0",
    "Query": "{\"ResourceTypeFilters\":[\"AWS::AllSupported\"],\"StackIdentifier
\":\"arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/MyCFNStack/1415z9z0-
z39z-11z8-97z5-500z212zz6fz\"}"
}
```

出力:

```
{
    "Group": {
        "GroupArn": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/cbq-
CFNstackgroup",
        "Name": "cbq-CFNstackgroup"
    },
    "ResourceQuery": {
        "Type": "CLOUDFORMATION_STACK_1_0",
        "Query": "{\"ResourceTypeFilters\":[\"AWS::AllSupported\"],\"StackIdentifier
\":\"arn:aws:cloudformation:us-east-2:123456789012:stack/MyCFNStack/1415z9z0-
z39z-11z8-97z5-500z212zz6fz\"}"}'
    }
}
```

詳細については、「AWS Resource Groups ユーザーガイド」の「グループの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateGroup」を参照してください。

### delete-group

次のコード例は、delete-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースグループの説明を更新するには

次の delete-group の例では、指定されたリソースグループを更新します。

```
aws resource-groups delete-group \
    --group-name tbq-WebServer
```

出力:

```
{
    "Group": {
        "GroupArn": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:1234567890:group/tbq-
WebServer",
        "Name": "tbq-WebServer"
    }
```

```
}
```

詳細については、「AWS Resource Groups ユーザーガイド」の「グループの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteGroup」を参照してください。

### get-group-query

次のコード例は、get-group-query を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースグループにアタッチされたクエリを取得するには

次の get-group-query の例では、指定されたリソースグループにアタッチされたクエリを表示します。

```
aws resource-groups get-group-query \
    --group-name tbq-WebServer
```

出力:

```
{
    "GroupQuery": {
        "GroupName": "tbq-WebServer",
        "ResourceQuery": {
            "Type": "TAG_FILTERS_1_0",
            "Query": "{\"ResourceTypeFilters\":[\"AWS::EC2::Instance\"],\"TagFilters
\":[{\"Key\":\"Name\", \"Values\":[\"WebServers\"]}]}"
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetGroupQuery」を参照してください。

### get-group

次のコード例は、get-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースグループに関する情報を取得するには

次の get-group の例では、指定したリソースグループに関する詳細を表示します。クエリをグループにアタッチするには、get-group-query を使用します。

```
aws resource-groups get-group \
    --group-name tbq-WebServer
```

出力:

```
{
    "Group": {
        "GroupArn": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/tbq-
WebServer",
        "Name": "tbq-WebServer",
        "Description": "A tag-based query resource group of WebServers."
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetGroup」を参照してください。

### get-tags

次のコード例は、get-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースグループにアタッチされたタグを取得するには

次の get-tags の例では、指定されたリソースグループ (メンバーではなくグループ自体) にアタッチされたタグキーと値のペアを表示します。

```
aws resource-groups get-tags \
    --arn arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/tbq-WebServer
```

出力:

```
{
```

```
    "Arn": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/tbq-WebServer",
    "Tags": {
        "QueryType": "tags",
        "QueryResources": "ec2-instances"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetTags」を参照してください。

### list-group-resources

次のコード例は、list-group-resources を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースグループ内のすべてのリソースを一覧表示するには

例 1: 次の list-resource-groups の例では、指定されたリソースグループの一部であるすべてのリソースを一覧表示します。

```
aws resource-groups list-group-resources \
    --group-name tbq-WebServer
```

出力:

```
{
    "ResourceIdentifiers": [
        {
            "ResourceArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/
i-09f77fa38c12345ab",
            "ResourceType": "AWS::EC2::Instance"
        }
    ]
}
```

例 2: 次の例では、'AWS::EC2::Instance' の 'resource-type' も持つグループ内のすべてのリソースを一覧表示します。

aws resource-groups list-group-resources --group-name tbq-WebServer --filters Name=resource-type,Values=AWS::EC2::Instance

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListGroupResources」を参照してください。

### list-groups

次のコード例は、list-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能なリソースグループを一覧表示するには

次の list-groups の例では、すべてのリソースグループのリストを表示します。

```
aws resource-groups list-groups
```

出力:

```
{
    "GroupIdentifiers": [
        {
            "GroupName": "tbq-WebServer",
            "GroupArn": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/tbq-
WebServer3"
        },
        {
            "GroupName": "cbq-CFNStackQuery",
            "GroupArn": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/cbq-
CFNStackQuery"
        }
    ],
    "Groups": [
        {
            "GroupArn": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/tbq-
WebServer",
            "Name": "tbq-WebServer"
        },
        {
            "GroupArn": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/cbq-
CFNStackQuery",
            "Name": "cbq-CFNStackQuery"
        }
    ]
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListGroups」を参照してください。

### `list-resource-groups`

次のコード例は、`list-resource-groups` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースグループ内のすべてのリソースを一覧表示するには

次の `list-resource-groups` の例では、指定されたリソースグループの一部であるすべてのリソースを一覧表示します。

```
aws resource-groups list-group-resources \
    --group-name tbq-WebServer
```

出力:

```
{
    "ResourceIdentifiers": [
        {
            "ResourceArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/
i-09f77fa38c12345ab",
            "ResourceType": "AWS::EC2::Instance"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListResourceGroups」を参照してください。

### `put-group-configuration`

次のコード例は、`put-group-configuration` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースグループにサービス設定をアタッチするには

例 1: 次の put-group-configuration の例では、リソースグループに C5 または M5 ファミリーのインスタンスの Amazon EC2 キャパシティ予約のみを含めるように指定しています。

```
aws resource-groups put-group-configuration \
    --group MyTestGroup \
    --configuration file://config.json
```

config.json の内容:

```
[
    {
        "Type": "AWS::EC2::HostManagement",
        "Parameters": [
            {
                "Name": "allowed-host-families",
                "Values": [ "c5", "m5" ]
            },
                {
                    "Name": "any-host-based-license-configuration",
                    "Values": [ "true" ]
                }
        ]
    },
    {
        "Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",
        "Parameters": [
            {
                "Name": "allowed-resource-types",
                "Values": [ "AWS::EC2::Host" ]
            },
            {
                "Name": "deletion-protection",
                "Values": [ "UNLESS_EMPTY" ]
            }
        ]
    }
]
```

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。

詳細については、「リソースグループ API リファレンスガイド」の「リソースグループのサービス設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutGroupConfiguration」を参照してください。

### search-resources

次のコード例は、search-resources を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クエリに一致するリソースを検索するには

次の search-resources の例では、指定されたクエリに一致するすべての AWS リソースのリストを取得します。

```
aws resource-groups search-resources \
    --resource-query file://query.json
```

query.json の内容:

```
{
    "Type": "TAG_FILTERS_1_0",
    "Query": "{\"ResourceTypeFilters\":[\"AWS::EC2::Instance\"],\"TagFilters\":
[{\"Key\":\"Patch Group\", \"Values\":[\"Dev\"]}]}"
}
```

出力:

```
{
    "ResourceIdentifiers": [
        {
            "ResourceArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/
i-01a23bc45d67890ef",
            "ResourceType": "AWS::EC2::Instance"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SearchResources」を参照してください。

### tag

次のコード例は、tag を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースグループにタグをアタッチするには

次の tag の例では、指定されたタグキーと値のペアを、指定されたリソースグループ (メンバーではなくグループ自体) にアタッチします。

```
aws resource-groups tag \
    --tags QueryType=tags,QueryResources=ec2-instances \
    --arn arn:aws:resource-groups:us-west-2:128716708097:group/tbq-WebServer
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:128716708097:group/tbq-WebServer",
    "Tags": {
        "QueryType": "tags",
        "QueryResources": "ec2-instances"
    }
}
```

詳細については、「AWS Resource Groups ユーザーガイド」の「タグの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Tag」を参照してください。

### untag

次のコード例は、untag を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースグループからタグを削除するには

次の untags の例では、メンバーではなくリソースグループ自体から指定したキーを持つタグを削除します。

```
aws resource-groups untag \
    --arn arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/tbq-WebServer \
```

```
    --keys QueryType
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/tbq-WebServer",
    "Keys": [
        "QueryType"
    ]
}
```

詳細については、「AWS Resource Groups ユーザーガイド」の「タグの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Untag」を参照してください。

### update-group-query

次のコード例は、update-group-query を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: タグベースのリソースグループのクエリを更新するには

次の update-group-query の例では、指定されたタグベースのリソースグループにアタッチされたクエリを更新します。

```
aws resource-groups update-group-query \
    --group-name tbq-WebServer \
    --resource-query '{"Type":"TAG_FILTERS_1_0", "Query":"{\"ResourceTypeFilters\":
[\"AWS::EC2::Instance\"],\"TagFilters\":[{\"Key\":\"Name\", \"Values\":[\"WebServers
\"]}]}"}'
```

出力:

```
{
    "Group": {
        "GroupArn": "arn:aws:resource-groups:us-east-2:123456789012:group/tbq-
WebServer",
        "Name": "tbq-WebServer"
    },
```

```
    "ResourceQuery": {
        "Type": "TAG_FILTERS_1_0",
        "Query": "{\"ResourceTypeFilters\":[\"AWS::EC2::Instance\"],\"TagFilters\":
[{\"Key\":\"Name\", \"Values\":[\"WebServers\"]}]}"
    }
}
```

詳細については、「AWS Resource Groups ユーザーガイド」の「グループの更新」を参照してください。

例 2: CloudFormation スタックベースのリソースグループのクエリを更新するには

次の update-group-query の例では、指定された AWS CloudFormation スタックベースのリソースグループにアタッチされたクエリを更新します。

```
aws resource-groups update-group-query \
    --group-name cbq-CFNstackgroup \
    --resource-query '{"Type": "CLOUDFORMATION_STACK_1_0", "Query":
 "{\"ResourceTypeFilters\":[\"AWS::AllSupported\"],\"StackIdentifier\":
\"arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/MyCFNStack/1415z9z0-
z39z-11z8-97z5-500z212zz6fz\"}"}'
```

出力:

```
{
    "Group": {
        "GroupArn": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/cbq-
CFNstackgroup",
        "Name": "cbq-CFNstackgroup"
    },
    "ResourceQuery": {
        "Type": "CLOUDFORMATION_STACK_1_0",
        "Query": "{\"ResourceTypeFilters\":[\"AWS::AllSupported\"],\"StackIdentifier
\":\"arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/MyCFNStack/1415z9z0-
z39z-11z8-97z5-500z212zz6fz\"}"
    }
}
```

詳細については、「AWS Resource Groups ユーザーガイド」の「グループの更新」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateGroupQuery」を参照してください。

**update-group**

次のコード例は、update-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースグループの説明を更新するには

次の update-group 例では、指定されたリソースグループの説明を更新します。

```
aws resource-groups update-group \
    --group-name tbq-WebServer \
    --description "Resource group for all web server resources."
```

出力:

```
{
    "Group": {
        "GroupArn": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/tbq-
WebServer",
        "Name": "tbq-WebServer"
        "Description": "Resource group for all web server resources."
    }
}
```

詳細については、「AWS Resource Groups ユーザーガイド」の「グループの更新」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateGroup」を参照してください。

## Resource Groups Tagging API examples using AWS CLI

次のコードサンプルは、Resource Groups Tagging API で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### `get-resources`

次のコード例は、`get-resources` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

タグ付きリソースのリストを取得するには

次の `get-resources` の例では、指定されたキー名と値でタグ付けされたアカウント内のリソースのリストを表示します。

```
aws resourcegroupstaggingapi get-resources \
    --tag-filters Key=Environment,Values=Production \
    --tags-per-page 100
```

出力:

```
{
    "ResourceTagMappingList": [
        {
            "ResourceARN": " arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-
nvgVhaxX/template/0-7sbz2Kz0",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Environment",
                    "Value": "Production"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「Resource Groups Tagging API リファレンス」の「GetResources」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetResources」を参照してください。

### get-tag-keys

次のコード例は、get-tag-keys を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのタグキーのリストを取得するには

次の get-tag-keys の例では、 アカウントのリソースで使用されるすべてのタグキー名のリストを取得します。

```
aws resourcegroupstaggingapi get-tag-keys
```

出力:

```
{
    "TagKeys": [
        "Environment",
        "CostCenter",
        "Department"
    ]
}
```

詳細については、「Resource Groups Tagging API リファレンス」の「GetTagKeys」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetTagKeys」を参照してください。

### get-tag-values

次のコード例は、get-tag-values を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのタグ値のリストを取得するには

次の get-tag-values の例では、 内のすべてのリソースの指定されたキーに使用されるすべての値を表示します。

```
aws resourcegroupstaggingapi get-tag-values \
    --key=Environment
```

出力:

```
{
    "TagValues": [
        "Alpha",
        "Gamma",
        "Production"
    ]
}
```

詳細については、「Resource Groups Tagging API リファレンス」の「GetTagValues」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetTagValues」を参照してください。

### tag-resources

次のコード例は、tag-resources を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースにタグをアタッチするには

次の tag-resources の例では、キー名と値付きの指定したリソースにタグを付けます。

```
aws resourcegroupstaggingapi tag-resources \
    --resource-arn-list arn:aws:s3:::MyProductionBucket \
    --tags Environment=Production,CostCenter=1234
```

出力:

```
{
    "FailedResourcesMap": {}
}
```

詳細については、「Resource Groups Tagging API リファレンス」の「TagResources」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResources」を参照してください。

**untag-resources**

次のコード例は、untag-resources を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースからタグを削除するには

次の untag-resources の例では、指定されたリソースから指定されたタグキーと関連付けられた値を削除します。

```
aws resourcegroupstaggingapi untag-resources \
    --resource-arn-list arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket \
    --tag-keys Environment CostCenter
```

出力:

```
{
    "FailedResourcesMap": {}
}
```

詳細については、「Resource Groups Tagging API リファレンス」の「UntagResources」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResources」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Route 53 の例

次のコード例は、Route 53 で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### change-resource-record-sets

次のコード例は、change-resource-record-sets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースレコードセットを作成、更新、または削除するには

次の change-resource-record-sets コマンドは、ファイル C:\awscli\route53\change-resource-record-sets.json の hosted-zone-id Z1R8UBAEXAMPLE と JSON 形式の設定を使用してリソースレコードセットを作成します。

```
aws route53 change-resource-record-sets --hosted-zone-id Z1R8UBAEXAMPLE --change-batch file://C:\awscli\route53\change-resource-record-sets.json
```

詳細については、Amazon Route 53 API リファレンスの「POST ChangeResourceRecordSets」を参照してください。

JSON ファイルの設定は、作成するリソースレコードセットの種類によって異なります。

BasicWeightedAliasWeighted AliasLatencyLatency AliasFailoverFailover Alias

基本構文:

```
{
  "Comment": "optional comment about the changes in this change batch request",
  "Changes": [
    {
      "Action": "CREATE"|"DELETE"|"UPSERT",
      "ResourceRecordSet": {
        "Name": "DNS domain name",
        "Type": "SOA"|"A"|"TXT"|"NS"|"CNAME"|"MX"|"PTR"|"SRV"|"SPF"|"AAAA",
        "TTL": time to live in seconds,
        "ResourceRecords": [
          {
            "Value": "applicable value for the record type"
          },
          {...}
```

```
        ]
      }
    },
    {...}
  ]
}
```

加重構文:

```
{
  "Comment": "optional comment about the changes in this change batch request",
  "Changes": [
    {
      "Action": "CREATE"|"DELETE"|"UPSERT",
      "ResourceRecordSet": {
        "Name": "DNS domain name",
        "Type": "SOA"|"A"|"TXT"|"NS"|"CNAME"|"MX"|"PTR"|"SRV"|"SPF"|"AAAA",
        "SetIdentifier": "unique description for this resource record set",
        "Weight": value between 0 and 255,
        "TTL": time to live in seconds,
        "ResourceRecords": [
          {
            "Value": "applicable value for the record type"
          },
          {...}
        ],
        "HealthCheckId": "optional ID of an Amazon Route 53 health check"
      }
    },
    {...}
  ]
}
```

エイリアス構文:

```
{
  "Comment": "optional comment about the changes in this change batch request",
  "Changes": [
    {
      "Action": "CREATE"|"DELETE"|"UPSERT",
      "ResourceRecordSet": {
        "Name": "DNS domain name",
        "Type": "SOA"|"A"|"TXT"|"NS"|"CNAME"|"MX"|"PTR"|"SRV"|"SPF"|"AAAA",
```

```
        "AliasTarget": {
          "HostedZoneId": "hosted zone ID for your CloudFront distribution, Amazon
 S3 bucket, Elastic Load Balancing load balancer, or Amazon Route 53 hosted zone",
          "DNSName": "DNS domain name for your CloudFront distribution, Amazon S3
 bucket, Elastic Load Balancing load balancer, or another resource record set in
 this hosted zone",
          "EvaluateTargetHealth": true|false
        },
        "HealthCheckId": "optional ID of an Amazon Route 53 health check"
      }
    },
    {...}
  ]
}
```

加重エイリアス構文:

```
{
  "Comment": "optional comment about the changes in this change batch request",
  "Changes": [
    {
      "Action": "CREATE"|"DELETE"|"UPSERT",
      "ResourceRecordSet": {
        "Name": "DNS domain name",
        "Type": "SOA"|"A"|"TXT"|"NS"|"CNAME"|"MX"|"PTR"|"SRV"|"SPF"|"AAAA",
        "SetIdentifier": "unique description for this resource record set",
        "Weight": value between 0 and 255,
        "AliasTarget": {
          "HostedZoneId": "hosted zone ID for your CloudFront distribution, Amazon
 S3 bucket, Elastic Load Balancing load balancer, or Amazon Route 53 hosted zone",
          "DNSName": "DNS domain name for your CloudFront distribution, Amazon S3
 bucket, Elastic Load Balancing load balancer, or another resource record set in
 this hosted zone",
          "EvaluateTargetHealth": true|false
        },
        "HealthCheckId": "optional ID of an Amazon Route 53 health check"
      }
    },
    {...}
  ]
}
```

レイテンシー構文:

```
{
  "Comment": "optional comment about the changes in this change batch request",
  "Changes": [
    {
      "Action": "CREATE"|"DELETE"|"UPSERT",
      "ResourceRecordSet": {
        "Name": "DNS domain name",
        "Type": "SOA"|"A"|"TXT"|"NS"|"CNAME"|"MX"|"PTR"|"SRV"|"SPF"|"AAAA",
        "SetIdentifier": "unique description for this resource record set",
        "Region": "Amazon EC2 region name",
        "TTL": time to live in seconds,
        "ResourceRecords": [
          {
            "Value": "applicable value for the record type"
          },
          {...}
        ],
        "HealthCheckId": "optional ID of an Amazon Route 53 health check"
      }
    },
    {...}
  ]
}
```

レイテンシーエイリアス構文:

```
{
  "Comment": "optional comment about the changes in this change batch request",
  "Changes": [
    {
      "Action": "CREATE"|"DELETE"|"UPSERT",
      "ResourceRecordSet": {
        "Name": "DNS domain name",
        "Type": "SOA"|"A"|"TXT"|"NS"|"CNAME"|"MX"|"PTR"|"SRV"|"SPF"|"AAAA",
        "SetIdentifier": "unique description for this resource record set",
        "Region": "Amazon EC2 region name",
        "AliasTarget": {
          "HostedZoneId": "hosted zone ID for your CloudFront distribution, Amazon
 S3 bucket, Elastic Load Balancing load balancer, or Amazon Route 53 hosted zone",
          "DNSName": "DNS domain name for your CloudFront distribution, Amazon S3
 bucket, Elastic Load Balancing load balancer, or another resource record set in
 this hosted zone",
          "EvaluateTargetHealth": true|false
```

```
        },
        "HealthCheckId": "optional ID of an Amazon Route 53 health check"
      }
    },
    {...}
  ]
}
```

フェイルオーバー構文:

```
{
  "Comment": "optional comment about the changes in this change batch request",
  "Changes": [
    {
      "Action": "CREATE"|"DELETE"|"UPSERT",
      "ResourceRecordSet": {
        "Name": "DNS domain name",
        "Type": "SOA"|"A"|"TXT"|"NS"|"CNAME"|"MX"|"PTR"|"SRV"|"SPF"|"AAAA",
        "SetIdentifier": "unique description for this resource record set",
        "Failover": "PRIMARY" | "SECONDARY",
        "TTL": time to live in seconds,
        "ResourceRecords": [
          {
            "Value": "applicable value for the record type"
          },
          {...}
        ],
        "HealthCheckId": "ID of an Amazon Route 53 health check"
      }
    },
    {...}
  ]
}
```

フェイルオーバーエイリアス構文:

```
{
  "Comment": "optional comment about the changes in this change batch request",
  "Changes": [
    {
      "Action": "CREATE"|"DELETE"|"UPSERT",
      "ResourceRecordSet": {
        "Name": "DNS domain name",
```

```
        "Type": "SOA"|"A"|"TXT"|"NS"|"CNAME"|"MX"|"PTR"|"SRV"|"SPF"|"AAAA",
        "SetIdentifier": "unique description for this resource record set",
        "Failover": "PRIMARY" | "SECONDARY",
        "AliasTarget": {
          "HostedZoneId": "hosted zone ID for your CloudFront distribution, Amazon
 S3 bucket, Elastic Load Balancing load balancer, or Amazon Route 53 hosted zone",
          "DNSName": "DNS domain name for your CloudFront distribution, Amazon S3
 bucket, Elastic Load Balancing load balancer, or another resource record set in
 this hosted zone",
          "EvaluateTargetHealth": true|false
        },
        "HealthCheckId": "optional ID of an Amazon Route 53 health check"
      }
    },
    {...}
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ChangeResourceRecordSets」を参照してください。

### change-tags-for-resource

次のコード例は、change-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、ID で指定されたヘルスチェックリソースに owner というタグを追加します。

```
aws route53 change-tags-for-resource --resource-type healthcheck --resource-
id 6233434j-18c1-34433-ba8e-3443434 --add-tags Key=owner,Value=myboss
```

次のコマンドは、ID で指定されたホストゾーンリソースから owner というタグを削除します。

```
aws route53 change-tags-for-resource --resource-type hostedzone --resource-
id Z1523434445 --remove-tag-keys owner
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ChangeTagsForResource」を参照してください。

### create-health-check

次のコード例は、create-health-check を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ヘルスチェックを作成するには

次の create-health-check コマンドは、C:\awscli\route53\create-health-check.json ファイルで発信者リファレンス 2014-04-01-18:47 と JSON 形式の設定を使用してヘルスチェックを作成します。

```
aws route53 create-health-check --caller-reference 2014-04-01-18:47 --health-check-config file://C:\awscli\route53\create-health-check.json
```

JSON 構文:

```
{
  "IPAddress": "IP address of the endpoint to check",
  "Port": port on the endpoint to check--required when Type is "TCP",
  "Type": "HTTP"|"HTTPS"|"HTTP_STR_MATCH"|"HTTPS_STR_MATCH"|"TCP",
  "ResourcePath": "path of the file that you want Amazon Route 53 to request--all
 Types except TCP",
  "FullyQualifiedDomainName": "domain name of the endpoint to check--all Types
 except TCP",
  "SearchString": "if Type is HTTP_STR_MATCH or HTTPS_STR_MATCH, the string to
 search for in the response body from the specified resource",
  "RequestInterval": 10 | 30,
  "FailureThreshold": integer between 1 and 10
}
```

Route 53 リソースレコードセットにヘルスチェックを追加するには、change-resource-record-sets コマンドを使用します。

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Amazon Route 53 ヘルスチェックと DNS フェイルオーバー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateHealthCheck」を参照してください。

### create-hosted-zone

次のコード例は、create-hosted-zone を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ホストゾーンを作成するには

次の create-hosted-zone コマンドは、発信者リファレンス 2014-04-01-18:47 を使用して example.com という名前のホストゾーンを追加します。オプションのコメントは、スペースを含むため、引用符で囲む必要があります。

```
aws route53 create-hosted-zone --name example.com --caller-
reference 2014-04-01-18:47 --hosted-zone-config Comment="command-line version"
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「ホストゾーンの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドレットリファレンス」の「CreateHostedZone」を参照してください。

### delete-health-check

次のコード例は、delete-health-check を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ヘルスチェックを削除するには

次の delete-health-check コマンドは、e75b48d9-547a-4c3d-88a5-ae4002397608 の health-check-id を使用してヘルスチェックを削除します。

```
aws route53 delete-health-check --health-check-id e75b48d9-547a-4c3d-88a5-
ae4002397608
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteHealthCheck」を参照してください。

### delete-hosted-zone

次のコード例は、delete-hosted-zone を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ホストゾーンを削除するには

次の delete-hosted-zone コマンドは、Z36KTIQEXAMPLE の id を使用してホストゾーンを削除します。

```
aws route53 delete-hosted-zone --id Z36KTIQEXAMPLE
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteHostedZone」を参照してください。

### get-change

次のコード例は、get-change を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースレコードセットの変更のステータスを取得するには

次の get-change コマンドは、/change/CWPIK4URU2I5S の Id を持つ change-resource-record-sets リクエストのステータスとその他の情報を取得します。

```
aws route53 get-change --id /change/CWPIK4URU2I5S
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetChange」を参照してください。

### get-health-check

次のコード例は、get-health-check を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ヘルスチェックに関する情報を取得するには

次の get-health-check コマンドは、02ec8401-9879-4259-91fa-04e66d094674 の health-check-id を持つヘルスチェックに関する情報を取得します。

```
aws route53 get-health-check --health-check-id 02ec8401-9879-4259-91fa-04e66d094674
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetHealthCheck」を参照してください。

### get-hosted-zone

次のコード例は、get-hosted-zone を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ホストゾーンに関する情報を取得するには

次の get-hosted-zone コマンドは、Z1R8UBAEXAMPLE の id を使用してホストゾーンに関する情報を取得します。

```
aws route53 get-hosted-zone --id Z1R8UBAEXAMPLE
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetHostedZone」を参照してください。

### list-health-checks

次のコード例は、list-health-checks を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在の AWS アカウントに関連付けられたヘルスチェックを一覧表示するには

次の list-health-checks コマンドは、現在の AWS アカウントに関連付けられている最初の 100 個のヘルスチェックに関する詳細情報を一覧表示します。

```
aws route53 list-health-checks
```

ヘルスチェックが 100 個を超える場合や、100 個未満のグループでヘルスチェックを一覧表示する場合は、--maxitems パラメータを含めます。例えば、ヘルスチェックを一度に一覧表示するには、次のコマンドを使用します。

```
aws route53 list-health-checks --max-items 1
```

次のヘルスチェックに関する情報を表示するには、前のコマンドに対する応答から NextToken の値を取得し、その値を --starting-token パラメーターに含めます。次に例を示します。

```
aws route53 list-health-checks --max-items 1 --starting-token Z3M3LMPEXAMPLE
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListHealthChecks」を参照してください。

### list-hosted-zones-by-name

次のコード例は、list-hosted-zones-by-name を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、最大 100 個のホストゾーンをドメイン名順に一覧表示します。

```
aws route53 list-hosted-zones-by-name
```

出力:

```
{
  "HostedZones": [
      {
          "ResourceRecordSetCount": 2,
          "CallerReference": "test20150527-2",
          "Config": {
              "Comment": "test2",
              "PrivateZone": false
          },
          "Id": "/hostedzone/Z119WBBTVP5WFX",
          "Name": "2.example.com."
      },
      {
          "ResourceRecordSetCount": 2,
          "CallerReference": "test20150527-1",
          "Config": {
              "Comment": "test",
              "PrivateZone": false
          },
          "Id": "/hostedzone/Z3P5QSUBK4POTI",
          "Name": "www.example.com."
      }
  ],
  "IsTruncated": false,
  "MaxItems": "100"
```

```
}
```

次のコマンドは、www.example.com で始まる名前順にホストゾーンを一覧表示します。

```
aws route53 list-hosted-zones-by-name --dns-name www.example.com
```

出力:

```
{
  "HostedZones": [
      {
          "ResourceRecordSetCount": 2,
          "CallerReference": "mwunderl20150527-1",
          "Config": {
              "Comment": "test",
              "PrivateZone": false
          },
          "Id": "/hostedzone/Z3P5QSUBK4POTI",
          "Name": "www.example.com."
      }
  ],
  "DNSName": "www.example.com",
  "IsTruncated": false,
  "MaxItems": "100"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListHostedZonesByName」を参照してください。

### list-hosted-zones

次のコード例は、list-hosted-zones を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在の AWS アカウントに関連付けられたホストゾーンを一覧表示するには

次の list-hosted-zones コマンドを使用して、現在の AWS アカウントに関連付けられている最初の 100 個のホスト ゾーンに関する概要情報を一覧表示します。

```
aws route53 list-hosted-zones
```

ホストゾーンが 100 個を超える場合や、100 個未満のグループにホストゾーンを一覧表示する場合は、--max-items パラメータを含めてください。例えば、ホストゾーンを一度に一覧表示するには、次のコマンドを使用します。

```
aws route53 list-hosted-zones --max-items 1
```

次のホストゾーンに関する情報を表示するには、前のコマンドに対する応答から NextToken の値を取得し、その値を --starting-token パラメーターに含めます。次に例を示します。

```
aws route53 list-hosted-zones --max-items 1 --starting-token Z3M3LMPEXAMPLE
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListHostedZones」を参照してください。

### list-query-logging-configs

次のコード例は、list-query-logging-configs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クエリログ記録の設定を一覧表示するには

次の list-query-logging-configs の例は、ホストゾーン Z1OX3WQEXAMPLE の AWS アカウント内の最初の 100 件のクエリログ記録の設定に関する情報を一覧表示しています。

```
aws route53 list-query-logging-configs \
    --hosted-zone-id Z1OX3WQEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "QueryLoggingConfigs": [
        {
            "Id": "964ff34e-ae03-4f06-80a2-9683cexample",
            "HostedZoneId": "Z1OX3WQEXAMPLE",
            "CloudWatchLogsLogGroupArn": "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-
group:/aws/route53/example.com:*"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「DNS クエリのログ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListQueryLoggingConfigs」を参照してください。

### list-resource-record-sets

次のコード例は、list-resource-record-sets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ホストゾーンのリソースレコードセットを一覧表示するには

次の list-resource-record-sets コマンドは、指定されたホストゾーンの最初の 100 個のリソースレコードセットに関する概要情報を一覧表示します。

```
aws route53 list-resource-record-sets --hosted-zone-id Z2LD58HEXAMPLE
```

ホストゾーンが 100 個を超えるリソースレコードセットを含む場合や、100 個未満のグループでリソースレコードセットを一覧表示する場合は、--maxitems パラメータを含めてください。例えば、リソースレコードセットを一度に一覧表示するには、次のコマンドを使用します。

```
aws route53 list-resource-record-sets --hosted-zone-id Z2LD58HEXAMPLE --max-items 1
```

ホストゾーンの次のリソースレコードセットに関する情報を表示するには、前のコマンドに対する応答から NextToken の値を取得し、その値を --starting-token パラメーターに含めます。次に例を示します。

```
aws route53 list-resource-record-sets --hosted-zone-id Z2LD58HEXAMPLE --max-items 1
 --starting-token Z3M3LMPEXAMPLE
```

特定の名前のすべてのリソースレコードセットを表示するには、--query パラメータを使用してフィルタリングします。例えば、次のようになります。

```
aws route53 list-resource-record-sets --hosted-zone-id Z2LD58HEXAMPLE --
query "ResourceRecordSets[?Name == 'example.domain.']"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListResourceRecordSets」を参照してください。

# AWS CLI を使用する Route 53 のドメイン登録例

次のコード例は、Route 53 ドメイン登録 で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック


- アクション


## アクション

### `check-domain-availability`

次のコード例は、`check-domain-availability` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Route 53 を使用してドメイン名を登録できるかどうかを確認するには

次の `check-domain-availability` コマンドは、Route 53 を使用してドメイン名 `example.com` を登録できるかどうかに関する情報を返します。

このコマンドは `us-east-1` リージョンでのみ実行されます。デフォルトのリージョンが `us-east-1` に設定されている場合は、`region` パラメータを省略できます。

```
aws route53domains check-domain-availability \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com
```

出力:

```
{
    "Availability": "UNAVAILABLE"
}
```

Route 53 は、.com や .jp など、多数の最上位ドメイン (TLD) をサポートしていますが、利用可能なすべての TLD をサポートしているわけではありません。ドメインの可用性を確認し、Route 53 が TLD をサポートしていない場合、check-domain-availability は次のメッセージを返します。

```
An error occurred (UnsupportedTLD) when calling the CheckDomainAvailability
 operation: <top-level domain> tld is not supported.
```

Route 53 を使用してドメインを登録する時に使用できる TLD の一覧については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Amazon Route 53 に登録できるドメイン」を参照してください。Amazon Route 53 を使用してドメインを登録する方法の詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「新しいドメインを登録する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CheckDomainAvailability」を参照してください。

### check-domain-transferability

次のコード例は、check-domain-transferability を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Route 53 にドメインを転送できるかどうかを確認するには

次の check-domain-transferability コマンドは、ドメイン名 example.com を Route 53 に転送できるかどうかに関する情報を返します。

このコマンドは us-east-1 リージョンでのみ実行されます。デフォルトのリージョンが us-east-1 に設定されている場合は、region パラメータを省略できます。

```
aws route53domains check-domain-transferability \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com
```

出力:

```
{
    "Transferability": {
        "Transferable": "UNTRANSFERABLE"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「ドメイン登録の Amazon Route 53 への移管」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CheckDomainTransferability」を参照してください。

### delete-tags-for-domain

次のコード例は、delete-tags-for-domain を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメインのタグを削除するには

次の delete-tags-for-domain コマンドは、指定されたドメインから 3 つのタグを削除します。タグ値ではなく、タグキーのみを指定することに注意してください。

このコマンドは us-east-1 リージョンでのみ実行されます。デフォルトのリージョンが us-east-1 に設定されている場合は、region パラメータを省略できます。

```
aws route53domains delete-tags-for-domain \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com \
    --tags-to-delete accounting-key hr-key engineering-key
```

このコマンドでは何も出力されません。

タグが削除されたことを確認するには、list-tags-for-domain を実行します。詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Tagging Amazon Route 53 Resources」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteTagsForDomain」を参照してください。

### disable-domain-auto-renew

次のコード例は、disable-domain-auto-renew を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメインの自動更新を無効にするには

次の disable-domain-auto-renew のコマンドは、ドメインの登録の有効期限が切れる前にドメイン example.com を自動的に更新しないように Route 53 を設定します。

このコマンドは us-east-1 リージョンでのみ実行されます。デフォルトのリージョンが us-east-1 に設定されている場合は、region パラメータを省略できます。

```
aws route53domains disable-domain-auto-renew \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com
```

このコマンドでは何も出力されません。

設定が変更されたことを確認するには、get-domain-detail を実行します。自動更新が無効になっている場合、AutoRenew の値は False となります。自動更新の詳細については、「Amazon Route 53デベロッパーガイド」の「Renewing Registration for a Domain <https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/domain-renew.html>」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisableDomainAutoRenew」を参照してください。

### disable-domain-transfer-lock

次のコード例は、disable-domain-transfer-lock を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメインの転送ロックを無効にするには

次の disable-domain-transfer-lock のコマンドは、ドメインを別のレジストラに転送できるように、ドメイン example.com の転送ロックを削除します。このコマンドは clientTransferProhibited ステータスを変更します。

このコマンドは us-east-1 リージョンでのみ実行されます。デフォルトのリージョンが us-east-1 に設定されている場合は、region パラメータを省略できます。

```
aws route53domains disable-domain-transfer-lock \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com
```

出力:

```
{
    "OperationId": "3f28e0ac-126a-4113-9048-cc930example"
}
```

転送ロックが変更されていることを確認するには、get-domain-detail を実行します。転送ロックが無効になっている場合、StatusList の値には clientTransferProhibited が含まれません。

転送プロセスの詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Transferring a Domain from Amazon Route 53 to Another Registrar」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisableDomainTransferLock」を参照してください。

### enable-domain-auto-renew

次のコード例は、enable-domain-auto-renew を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメインの自動更新を有効にするには

次の enable-domain-auto-renew のコマンドは、ドメインの登録の有効期限が切れる前にドメイン example.com を自動的に更新するように Route 53 を設定します。

このコマンドは us-east-1 リージョンでのみ実行されます。デフォルトのリージョンが us-east-1 に設定されている場合は、region パラメータを省略できます。

```
aws route53domains enable-domain-auto-renew \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com
```

このコマンドでは何も出力されません。設定が変更されたことを確認するには、get-domain-detail を実行します。自動更新が有効になっている場合、AutoRenew の値は True です。

自動更新の詳細については、「Amazon Route 53デベロッパーガイド」の「Renewing Registration for a Domain <https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/domain-renew.html>」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EnableDomainAutoRenew」を参照してください。

### enable-domain-transfer-lock

次のコード例は、enable-domain-transfer-lock を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメインで転送ロックを有効にするには

次の enable-domain-transfer-lock のコマンドは、指定されたドメインをロックして、別のレジストラに転送できないようにします。このコマンドは clientTransferProhibited ステータスを変更します。

このコマンドは us-east-1 リージョンでのみ実行されます。デフォルトのリージョンが us-east-1 に設定されている場合は、region パラメータを省略できます。

```
aws route53domains enable-domain-transfer-lock \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com
```

出力:

```
{
    "OperationId": "3f28e0ac-126a-4113-9048-cc930example"
}
```

転送ロックが変更されていることを確認するには、get-domain-detail を実行します。転送ロックを有効にすると、StatusList の値には clientTransferProhibited が含まれます。

転送プロセスの詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Transferring a Domain from Amazon Route 53 to Another Registrar」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EnableDomainTransferLock」を参照してください。

### get-contact-reachability-status

次のコード例は、get-contact-reachability-status を使用する方法を示しています。

AWS CLI

登録者の連絡先が確認メールに応答したかどうかを判断するには

次の get-contact-reachability-status コマンドは、指定されたドメインの登録者の連絡先が確認 E メールに応答したかどうかに関する情報を返します。

このコマンドは us-east-1 リージョンでのみ実行されます。デフォルトのリージョンが us-east-1 に設定されている場合は、region パラメータを省略できます。

```
aws route53domains get-contact-reachability-status \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com
```

出力:

```
{
    "domainName": "example.com",
    "status": "DONE"
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Resending Authorization and Confirmation Emails」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetContactReachabilityStatus」を参照してください。

### get-domain-detail

次のコード例は、get-domain-detail を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定されたドメインに関する詳細情報を取得するには

次の get-domain-detail コマンドは、指定されたドメインに関する詳細情報を表示します。

このコマンドは us-east-1 リージョンでのみ実行されます。デフォルトのリージョンが us-east-1 に設定されている場合は、region パラメータを省略できます。

```
aws route53domains get-domain-detail \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com
```

出力:


```
{
    "DomainName": "example.com",
    "Nameservers": [
        {
            "Name": "ns-2048.awsdns-64.com",
            "GlueIps": []
        },
        {
            "Name": "ns-2049.awsdns-65.net",
            "GlueIps": []
        },
        {
            "Name": "ns-2050.awsdns-66.org",
            "GlueIps": []
        },
        {
            "Name": "ns-2051.awsdns-67.co.uk",
            "GlueIps": []
        }
    ],
    "AutoRenew": true,
    "AdminContact": {
        "FirstName": "Saanvi",
        "LastName": "Sarkar",
        "ContactType": "COMPANY",
        "OrganizationName": "Example",
        "AddressLine1": "123 Main Street",
        "City": "Anytown",
        "State": "WA",
        "CountryCode": "US",
        "ZipCode": "98101",
        "PhoneNumber": "+1.8005551212",
        "Email": "ssarkar@example.com",
        "ExtraParams": []
    },
    "RegistrantContact": {
        "FirstName": "Alejandro",
        "LastName": "Rosalez",
        "ContactType": "COMPANY",
        "OrganizationName": "Example",
        "AddressLine1": "123 Main Street",
        "City": "Anytown",
```

```
        "State": "WA",
        "CountryCode": "US",
        "ZipCode": "98101",
        "PhoneNumber": "+1.8005551212",
        "Email": "arosalez@example.com",
        "ExtraParams": []
    },
    "TechContact": {
        "FirstName": "Wang",
        "LastName": "Xiulan",
        "ContactType": "COMPANY",
        "OrganizationName": "Example",
        "AddressLine1": "123 Main Street",
        "City": "Anytown",
        "State": "WA",
        "CountryCode": "US",
        "ZipCode": "98101",
        "PhoneNumber": "+1.8005551212",
        "Email": "wxiulan@example.com",
        "ExtraParams": []
    },
    "AdminPrivacy": true,
    "RegistrantPrivacy": true,
    "TechPrivacy": true,
    "RegistrarName": "Amazon Registrar, Inc.",
    "WhoIsServer": "whois.registrar.amazon",
    "RegistrarUrl": "http://registrar.amazon.com",
    "AbuseContactEmail": "abuse@registrar.amazon.com",
    "AbuseContactPhone": "+1.2062661000",
    "CreationDate": 1444934889.601,
    "ExpirationDate": 1602787689.0,
    "StatusList": [
        "clientTransferProhibited"
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDomainDetail」を参照してください。

### get-domain-suggestions

次のコード例は、get-domain-suggestions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

推奨されるドメイン名のリストを取得するには

次の get-domain-suggestions コマンドは、ドメイン名 example.com に基づいて推奨されるドメイン名のリストを表示します。レスポンスには、利用可能なドメイン名のみが含まれます。このコマンドは us-east-1 リージョンでのみ実行されます。デフォルトのリージョンが us-east-1 に設定されている場合は、region パラメータを省略できます。

```
aws route53domains get-domain-suggestions \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com \
    --suggestion-count 10 \
    --only-available
```

出力:

```
{
    "SuggestionsList": [
        {
            "DomainName": "egzaampal.com",
            "Availability": "AVAILABLE"
        },
        {
            "DomainName": "examplelaw.com",
            "Availability": "AVAILABLE"
        },
        {
            "DomainName": "examplehouse.net",
            "Availability": "AVAILABLE"
        },
        {
            "DomainName": "homeexample.net",
            "Availability": "AVAILABLE"
        },
        {
            "DomainName": "examplelist.com",
            "Availability": "AVAILABLE"
       },
        {
            "DomainName": "examplenews.net",
            "Availability": "AVAILABLE"
        },
```

```
        {
            "DomainName": "officeexample.com",
            "Availability": "AVAILABLE"
        },
        {
            "DomainName": "exampleworld.com",
            "Availability": "AVAILABLE"
        },
        {
            "DomainName": "exampleart.com",
            "Availability": "AVAILABLE"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDomainSuggestions」を参照してください。

### get-operation-detail

次のコード例は、get-operation-detail を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オペレーションの現在のステータスを取得するには

一部のドメイン登録オペレーションは非同期的に動作し、完了する前にレスポンスを返します。これらのオペレーションは、現在のステータスを取得するために使用できるオペレーション ID を返します。次の get-operation-detail コマンドは、指定されたオペレーションのステータスを返します。

このコマンドは us-east-1 リージョンでのみ実行されます。デフォルトのリージョンが us-east-1 に設定されている場合は、region パラメータを省略できます。

```
aws route53domains get-operation-detail \
    --region us-east-1 \
    --operation-id edbd8d63-7fe7-4343-9bc5-54033example
```

出力:

```
{
    "OperationId": "edbd8d63-7fe7-4343-9bc5-54033example",
```

```
    "Status": "SUCCESSFUL",
    "DomainName": "example.com",
    "Type": "DOMAIN_LOCK",
    "SubmittedDate": 1573749367.864
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetOperationDetail」を参照してください。

### list-domains

次のコード例は、list-domains を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在の AWS アカウントに登録されているドメインを一覧表示するには

次の list-domains コマンドを使用して、現在の AWS アカウントに関連付けられているドメインに関する概要情報を一覧表示します。

このコマンドは us-east-1 リージョンでのみ実行されます。デフォルトのリージョンが us-east-1 に設定されている場合は、region パラメータを省略できます。

```
aws route53domains list-domains
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "Domains": [
        {
            "DomainName": "example.com",
            "AutoRenew": true,
            "TransferLock": true,
            "Expiry": 1602712345.0
        },
        {
            "DomainName": "example.net",
            "AutoRenew": true,
            "TransferLock": true,
            "Expiry": 1602723456.0
        },
```

```
        {
            "DomainName": "example.org",
            "AutoRenew": true,
            "TransferLock": true,
            "Expiry": 1602734567.0
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDomains」を参照してください。

### `list-operations`

次のコード例は、`list-operations` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オペレーション ID を返すオペレーションのステータスを一覧表示するには

一部のドメイン登録オペレーションは非同期的に実行され、完了する前にレスポンスを返します。これらのオペレーションは、現在のステータスを取得するために使用できるオペレーション ID を返します。次の `list-operations` コマンドは、現在のドメイン登録オペレーションに関するステータスを含む概要情報を一覧表示します。

このコマンドは `us-east-1` リージョンでのみ実行されます。デフォルトのリージョンが `us-east-1` に設定されている場合は、`region` パラメータを省略できます。

```
aws route53domains list-operations
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "Operations": [
        {
            "OperationId": "aab9822f-1da0-4bf3-8a15-fd4e0example",
            "Status": "SUCCESSFUL",
            "Type": "DOMAIN_LOCK",
            "SubmittedDate": 1455321739.986
        },
        {
```

```
            "OperationId": "c24379ed-76be-42f8-bdad-9379bexample",
            "Status": "SUCCESSFUL",
            "Type": "UPDATE_NAMESERVER",
            "SubmittedDate": 1468960475.109
        },
        {
            "OperationId": "f47e1297-ef9e-4c2b-ae1e-a5fcbexample",
            "Status": "SUCCESSFUL",
            "Type": "RENEW_DOMAIN",
            "SubmittedDate": 1473561835.943
        },
        {
            "OperationId": "75584f23-b15f-459e-aed7-dc6f5example",
            "Status": "SUCCESSFUL",
            "Type": "UPDATE_DOMAIN_CONTACT",
            "SubmittedDate": 1547501003.41
        }
    ]
}
```

出力には、オペレーション ID を返し、現在の AWS アカウントを使用して登録したすべてのドメインで実行したすべてのオペレーションが含まれます。指定した日付以降に送信したオペレーションのみを取得する場合は、submitted-since パラメータを含めて、Unix 形式と協定世界時 (UTC) で日付を指定できます。次のコマンドは、2020 年 1 月 1 日の UTC 午前 12 時以降に送信されたすべてのオペレーションのステータスを取得します。

```
aws route53domains list-operations \
    --submitted-since 1577836800
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListOperations」を参照してください。

### list-tags-for-domain

次のコード例は、list-tags-for-domain を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメインのタグを一覧表示するには

次の list-tags-for-domain のコマンドは、指定されたドメインに現在関連付けられているタグを一覧表示します。

このコマンドは us-east-1 リージョンでのみ実行されます。デフォルトのリージョンが us-east-1 に設定されている場合は、region パラメータを省略できます。

```
aws route53domains list-tags-for-domain \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com
```

出力:

```
{
    "TagList": [
        {
            "Key": "key1",
            "Value": "value1"
        },
        {
            "Key": "key2",
            "Value": "value2"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Tagging Amazon Route 53 Resources」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForDomain」を参照してください。

### register-domain

次のコード例は、register-domain を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメインを登録するには

次の register-domain コマンドはドメインを登録し、JSON 形式のファイルからすべてのパラメータ値を取得します。

このコマンドは us-east-1 リージョンでのみ実行されます。デフォルトのリージョンが us-east-1 に設定されている場合は、region パラメータを省略できます。

```
aws route53domains register-domain \
    --region us-east-1 \
    --cli-input-json file://register-domain.json
```

register-domain.json の内容:

```
{
    "DomainName": "example.com",
    "DurationInYears": 1,
    "AutoRenew": true,
    "AdminContact": {
        "FirstName": "Martha",
        "LastName": "Rivera",
        "ContactType": "PERSON",
        "OrganizationName": "Example",
        "AddressLine1": "1 Main Street",
        "City": "Anytown",
        "State": "WA",
        "CountryCode": "US",
        "ZipCode": "98101",
        "PhoneNumber": "+1.8005551212",
        "Email": "mrivera@example.com"
    },
    "RegistrantContact": {
        "FirstName": "Li",
        "LastName": "Juan",
        "ContactType": "PERSON",
        "OrganizationName": "Example",
        "AddressLine1": "1 Main Street",
        "City": "Anytown",
        "State": "WA",
        "CountryCode": "US",
        "ZipCode": "98101",
        "PhoneNumber": "+1.8005551212",
        "Email": "ljuan@example.com"
    },
    "TechContact": {
        "FirstName": "Mateo",
        "LastName": "Jackson",
        "ContactType": "PERSON",
        "OrganizationName": "Example",
        "AddressLine1": "1 Main Street",
        "City": "Anytown",
```

```
        "State": "WA",
        "CountryCode": "US",
        "ZipCode": "98101",
        "PhoneNumber": "+1.8005551212",
        "Email": "mjackson@example.com"
    },
    "PrivacyProtectAdminContact": true,
    "PrivacyProtectRegistrantContact": true,
    "PrivacyProtectTechContact": true
}
```

出力:

```
{
    "OperationId": "b114c44a-9330-47d1-a6e8-a0b11example"
}
```

オペレーションが成功したことを確認するには、`get-operation-detail` を実行します。詳細については、「get-operation-detail」を参照してください。

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「新しいドメインの登録」を参照してください。

`ExtraParams` の最上位ドメイン (TLD) に必要な値と有効な値については「Amazon Route 53 API リファレンス」の「ExtraParam」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegisterDomain」を参照してください。

**`renew-domain`**

次のコード例は、`renew-domain` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメインを更新するには

次の `renew-domain` コマンドは、指定されたドメインを 5 年間更新します。`current-expiry-year` の値を取得するには、`get-domain-detail` コマンドを使用し、Unix 形式から `ExpirationDate` の値を変換します。

このコマンドは us-east-1 リージョンでのみ実行されます。デフォルトのリージョンが us-east-1 に設定されている場合は、region パラメータを省略できます。

```
aws route53domains renew-domain \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com \
    --duration-in-years 5 \
    --current-expiry-year 2020
```

出力:

```
{
    "OperationId": "3f28e0ac-126a-4113-9048-cc930example"
}
```

オペレーションが成功したことを確認するには、get-operation-detail を実行します。詳細については、「get-operation-detail」を参照してください。

.com や .org など、各最上位ドメイン (TLD) のレジストリは、ドメインを更新できる最大年数を制御します。ドメインの最大更新期間を取得するには、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Domains That You Can Register with Amazon Route 53」のTLD の登録と更新期間についてのセクションを参照してください。

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Renewing Registration for a Domain」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RenewDomain」を参照してください。

### resend-contact-reachability-email

次のコード例は、resend-contact-reachability-email を使用する方法を示しています。

AWS CLI

登録者の連絡先の現在の E メールアドレスに確認 E メールを再送信するには

次の resend-contact-reachability-email コマンドは、example.com ドメインの登録者の連絡先の現在の E メールアドレスに確認 E メールを再送信します。

このコマンドは us-east-1 リージョンでのみ実行されます。デフォルトのリージョンが us-east-1 に設定されている場合は、region パラメータを省略できます。

```
aws route53domains resend-contact-reachability-email \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com
```

出力:

```
{
    "domainName": "example.com",
    "emailAddress": "moliveira@example.com",
    "isAlreadyVerified": true
}
```

この例のように、isAlreadyVerified の値が true の場合、登録者の連絡先は、指定された E メールアドレスに到達可能であることを既に確認しています。

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Resending Authorization and Confirmation Emails」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ResendContactReachabilityEmail」を参照してください。

### retrieve-domain-auth-code

次のコード例は、retrieve-domain-auth-code を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメインの承認コードを取得して、ドメインを別のレジストラに転送できるようにするには

次の retrieve-domain-auth-code コマンドは、example.com ドメインの現在の承認コードを取得します。この値を別のドメインレジストラに渡すのは、ドメインをそのレジストラに転送する場合です。

このコマンドは us-east-1 リージョンでのみ実行されます。デフォルトのリージョンが us-east-1 に設定されている場合は、region パラメータを省略できます。

```
aws route53domains retrieve-domain-auth-code \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com
```

出力:

```
{
    "AuthCode": ")o!v3dJeXampLe"
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Transferring a Domain from Amazon Route 53 to Another Registrar」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RetrieveDomainAuthCode」を参照してください。

### transfer-domain

次のコード例は、transfer-domain を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon Route 53 にドメインを転送するには

次の transfer-domain コマンドは、JSON 形式のファイル C:\temp\transfer-domain.json によって提供されるパラメータを使用して、ドメインを Route 53 に転送します。

このコマンドは us-east-1 リージョンでのみ実行されます。デフォルトのリージョンが us-east-1 に設定されている場合は、region パラメータを省略できます。

```
aws route53domains transfer-domain \
    --region us-east-1 \
    --cli-input-json file://C:\temp\transfer-domain.json
```

transfer-domain.json の内容:

```
{
    "DomainName": "example.com",
    "DurationInYears": 1,
    "Nameservers": [
        {
            "Name": "ns-2048.awsdns-64.com"
        },
        {
            "Name": "ns-2049.awsdns-65.net"
        },
        {
            "Name": "ns-2050.awsdns-66.org"
```

```
        },
        {
            "Name": "ns-2051.awsdns-67.co.uk"
        }
    ],
    "AuthCode": ")o!v3dJeXampLe",
    "AutoRenew": true,
    "AdminContact": {
        "FirstName": "Martha",
        "LastName": "Rivera",
        "ContactType": "PERSON",
        "OrganizationName": "Example",
        "AddressLine1": "1 Main Street",
        "City": "Anytown",
        "State": "WA",
        "CountryCode": "US",
        "ZipCode": "98101",
        "PhoneNumber": "+1.8005551212",
        "Email": "mrivera@example.com"
    },
    "RegistrantContact": {
        "FirstName": "Li",
        "LastName": "Juan",
        "ContactType": "PERSON",
        "OrganizationName": "Example",
        "AddressLine1": "1 Main Street",
        "City": "Anytown",
        "State": "WA",
        "CountryCode": "US",
        "ZipCode": "98101",
        "PhoneNumber": "+1.8005551212",
        "Email": "ljuan@example.com"
    },
    "TechContact": {
        "FirstName": "Mateo",
        "LastName": "Jackson",
        "ContactType": "PERSON",
        "OrganizationName": "Example",
        "AddressLine1": "1 Main Street",
        "City": "Anytown",
        "State": "WA",
        "CountryCode": "US",
        "ZipCode": "98101",
        "PhoneNumber": "+1.8005551212",
```

```
        "Email": "mjackson@example.com"
    },
    "PrivacyProtectAdminContact": true,
    "PrivacyProtectRegistrantContact": true,
    "PrivacyProtectTechContact": true
}
```

出力:

```
{
    "OperationId": "b114c44a-9330-47d1-a6e8-a0b11example"
}
```

オペレーションが成功したことを確認するには、get-operation-detail を実行します。詳細については、「get-operation-detail」を参照してください。

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Transferring Registration for a Domain to Amazon Route 53」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TransferDomain」を参照してください。

### update-domain-contact-privacy

次のコード例は、update-domain-contact-privacy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメインの連絡先のプライバシー設定を更新するには

次の update-domain-contact-privacy コマンドは、example.com ドメインの管理連絡先のプライバシー保護をオフにします。このコマンドは us-east-1 リージョンでのみ実行されます。

デフォルトのリージョンが us-east-1 に設定されている場合は、region パラメータを省略できます。

```
aws route53domains update-domain-contact-privacy \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com \
    --no-admin-privacy
```

出力:

```
{
    "OperationId": "b3a219e9-d801-4244-b533-b7256example"
}
```

オペレーションが成功したことを確認するには、get-operation-detail を実行します。詳細については、「get-operation-detail」を参照してください。

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Enabling or Disabling Privacy Protection for Contact Information for a Domain」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDomainContactPrivacy」を参照してください。

### update-domain-contact

次のコード例は、update-domain-contact を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメインの連絡先情報を更新するには

次の update-domain-contact コマンドは、ドメインの連絡先情報を更新し、JSON 形式のファイル C:\temp\update-domain-contact.json からパラメータを取得します。

このコマンドは us-east-1 リージョンでのみ実行されます。デフォルトのリージョンが us-east-1 に設定されている場合は、region パラメータを省略できます。

```
aws route53domains update-domain-contact \
    --region us-east-1 \
    --cli-input-json file://C:\temp\update-domain-contact.json
```

update-domain-contact.json の内容:

```
{
    "AdminContact": {
        "AddressLine1": "101 Main Street",
        "AddressLine2": "Suite 1a",
        "City": "Seattle",
        "ContactType": "COMPANY",
```

```
        "CountryCode": "US",
        "Email": "w.xiulan@example.com",
        "FirstName": "Wang",
        "LastName": "Xiulan",
        "OrganizationName": "Example",
        "PhoneNumber": "+1.8005551212",
        "State": "WA",
        "ZipCode": "98101"
    },
    "DomainName": "example.com",
    "RegistrantContact": {
        "AddressLine1": "101 Main Street",
        "AddressLine2": "Suite 1a",
        "City": "Seattle",
        "ContactType": "COMPANY",
        "CountryCode": "US",
        "Email": "w.xiulan@example.com",
        "FirstName": "Wang",
        "LastName": "Xiulan",
        "OrganizationName": "Example",
        "PhoneNumber": "+1.8005551212",
        "State": "WA",
        "ZipCode": "98101"
    },
    "TechContact": {
        "AddressLine1": "101 Main Street",
        "AddressLine2": "Suite 1a",
        "City": "Seattle",
        "ContactType": "COMPANY",
        "CountryCode": "US",
        "Email": "w.xiulan@example.com",
        "FirstName": "Wang",
        "LastName": "Xiulan",
        "OrganizationName": "Example",
        "PhoneNumber": "+1.8005551212",
        "State": "WA",
        "ZipCode": "98101"
    }
}
```

出力:

```
{
```

```
    "OperationId": "b3a219e9-d801-4244-b533-b7256example"
}
```

オペレーションが成功したことを確認するには、get-domain-detail を実行します。詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Updating Contact Information for a Domain」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDomainContact」を参照してください。

### update-domain-nameservers

次のコード例は、update-domain-nameservers を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメインのネームサーバーを更新するには

次の update-domain-nameservers コマンドは、ドメインのネームサーバーを更新します。

このコマンドは us-east-1 リージョンでのみ実行されます。デフォルトのリージョンが us-east-1 に設定されている場合は、region パラメータを省略できます。

```
aws route53domains update-domain-nameservers \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com \
    --
nameservers Name=ns-1.awsdns-01.org Name=ns-2.awsdns-02.co.uk Name=ns-3.awsdns-03.net Name=n
```

出力:

```
{
    "OperationId": "f1691ec4-0e7a-489e-82e0-b19d3example"
}
```

オペレーションが成功したことを確認するには、get-domain-detail を実行します。

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Adding or Changing Name Servers and Glue Records for a Domain」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDomainNameservers」を参照してください。

### update-tags-for-domain

次のコード例は、update-tags-for-domain を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメインのタグを追加または更新するには

次の update-tags-for-domain コマンドは、example.com ドメインの 2 つのキーと対応する値を追加または更新します。キーの値を更新するには、キーと新しい値を含めます。タグを追加または更新できるのは、一度に 1 つのドメインのみです。

このコマンドは us-east-1 リージョンでのみ実行されます。デフォルトのリージョンが us-east-1 に設定されている場合は、region パラメータを省略できます。

```
aws route53domains update-tags-for-domain \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com \
    --tags-to-update "Key=key1,Value=value1" "Key=key2,Value=value2"
```

このコマンドでは何も出力されません。タグが追加または更新されたことを確認するには、list-tags-for-domain を実行します。

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Tagging Amazon Route 53 Resources」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateTagsForDomain」を参照してください。

### view-billing

次のコード例は、view-billing を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在の AWS アカウントのドメイン登録料金に関する請求情報を取得するには

次の view-billing コマンドは、2018 年 1 月 1 日 (Unix 時間で 1514764800) から 2019 年 12 月 31 日深夜 (Unix 時間で 1577836800) までの間、現在のアカウントのすべてのドメイン関連の請求レコードを返します。

このコマンドは us-east-1 リージョンでのみ実行されます。デフォルトのリージョンが us-east-1 に設定されている場合は、region パラメータを省略できます。

```
aws route53domains view-billing \
    --region us-east-1 \
    --start-time 1514764800 \
    --end-time 1577836800
```

出力:

```
{
    "BillingRecords": [
        {
            "DomainName": "example.com",
            "Operation": "RENEW_DOMAIN",
            "InvoiceId": "149962827",
            "BillDate": 1536618063.181,
            "Price": 12.0
        },
        {
            "DomainName": "example.com",
            "Operation": "RENEW_DOMAIN",
            "InvoiceId": "290913289",
            "BillDate": 1568162630.884,
            "Price": 12.0
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 API リファレンス」の「ViewBilling」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ViewBilling」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Route 53 プロファイルの例

次のコード例は、Route 53 プロファイルで AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック


- アクション


## アクション

### `associate-profile`

次のコード例は、associate-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロファイルを関連付けるには

次の associate-profile の例では、プロファイルを VPC に関連付けます。

```
aws route53profiles associate-profile \
    --name test-association \
    --profile-id rp-4987774726example \
    --resource-id vpc-0af3b96b3example
```

出力:

```
{
    "ProfileAssociation": {
        "CreationTime": 1710851336.527,
        "Id": "rpassoc-489ce212fexample",
        "ModificationTime": 1710851336.527,
        "Name": "test-association",
        "OwnerId": "123456789012",
        "ProfileId": "rp-4987774726example",
        "ResourceId": "vpc-0af3b96b3example",
        "Status": "CREATING",
        "StatusMessage": "Creating Profile Association"
    }
```

```
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「プロファイルの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateProfile」を参照してください。

### associate-resource-to-profile

次のコード例は、associate-resource-to-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースをプロファイルに関連付けるには

次の associate-resource-to-profile の例では、DNS Firewall ルールグループを優先度 102 でプロファイルに関連付けます。

```
aws route53profiles associate-resource-to-profile \
    --name test-resource-association \
    --profile-id rp-4987774726example \
    --resource-arn arn:aws:route53resolver:us-east-1:123456789012:firewall-rule-
group/rslvr-frg-cfe7f72example \
    --resource-properties "{\"priority\": 102}"
```

出力:

```
{
    "ProfileResourceAssociation": {
        "CreationTime": 1710851216.613,
        "Id": "rpr-001913120a7example",
        "ModificationTime": 1710851216.613,
        "Name": "test-resource-association",
        "OwnerId": "123456789012",
        "ProfileId": "rp-4987774726example",
        "ResourceArn": "arn:aws:route53resolver:us-east-1:123456789012:firewall-
rule-group/rslvr-frg-cfe7f72example",
        "ResourceProperties": "{\"priority\":102}",
        "ResourceType": "FIREWALL_RULE_GROUP",
        "Status": "UPDATING",
```

```
        "StatusMessage": "Updating the Profile to DNS Firewall rule group
 association"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス.」の「AssociateResourceToProfile」を参照してください。

### create-profile

次のコード例は、create-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロファイルを作成するには

次の create-profile の例では、プロファイルを作成します。

```
aws route53profiles create-profile \
    --name test
```

出力:

```
{
    "Profile": {
        "Arn": "arn:aws:route53profiles:us-east-1:123456789012:profile/
rp-6ffe47d5example",
        "ClientToken": "2ca1a304-32b3-4f5f-bc4c-EXAMPLE11111",
        "CreationTime": 1710850903.578,
        "Id": "rp-6ffe47d5example",
        "ModificationTime": 1710850903.578,
        "Name": "test",
        "OwnerId": "123456789012",
        "ShareStatus": "NOT_SHARED",
        "Status": "COMPLETE",
        "StatusMessage": "Created Profile"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateProfile」を参照してください。

### delete-profile

次のコード例は、delete-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロファイルを削除するには

次の delete-profile の例では、プロファイルを削除します。

```
aws route53profiles delete-profile \
    --profile-id rp-6ffe47d5example
```

出力:

```
{
    "Profile": {
        "Arn": "arn:aws:route53profiles:us-east-1:123456789012:profile/
rp-6ffe47d5example",
        "ClientToken": "0a15fec0-05d9-4f78-bec0-EXAMPLE11111",
        "CreationTime": 1710850903.578,
        "Id": "rp-6ffe47d5example",
        "ModificationTime": 1710850903.578,
        "Name": "test",
        "OwnerId": "123456789012",
        "ShareStatus": "NOT_SHARED",
        "Status": "DELETED",
        "StatusMessage": "Deleted Profile"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteProfile」を参照してください。

### disassociate-profile

次のコード例は、disassociate-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロファイルの関連付けを解除するには

次の disassociate-profile の例では、VPC からプロファイルの関連付けを解除します。

```
aws route53profiles disassociate-profile \
    --profile-id rp-4987774726example \
    --resource-id vpc-0af3b96b3example
```

出力:

```
{
    "ProfileAssociation": {
        "CreationTime": 1710851336.527,
        "Id": "rpassoc-489ce212fexample",
        "ModificationTime": 1710851401.362,
        "Name": "test-association",
        "OwnerId": "123456789012",
        "ProfileId": "rp-4987774726example",
        "ResourceId": "vpc-0af3b96b3example",
        "Status": "DELETING",
        "StatusMessage": "Deleting Profile Association"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateProfile」を参照してください。

### disassociate-resource-from-profile

次のコード例は、disassociate-resource-from-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロファイルからリソースの関連付けを解除するには

次の disassociate-resource-from-profile の例では、プロファイルから DNS Firewall ルールグループの関連付けを解除します。

```
aws route53profiles disassociate-resource-from-profile \
    --profile-id rp-4987774726example \
    --resource-arn arn:aws:route53resolver:us-east-1:123456789012:firewall-rule-group/rslvr-frg-cfe7f72example
```

出力:

```
{
    "ProfileResourceAssociation": {
        "CreationTime": 1710851216.613,
        "Id": "rpr-001913120a7example",
        "ModificationTime": 1710852624.36,
        "Name": "test-resource-association",
        "OwnerId": "123456789012",
        "ProfileId": "rp-4987774726example",
        "ResourceArn": "arn:aws:route53resolver:us-east-1:123456789012:firewall-
rule-group/rslvr-frg-cfe7f72example",
        "ResourceProperties": "{\"priority\":105}",
        "ResourceType": "FIREWALL_RULE_GROUP",
        "Status": "DELETING",
        "StatusMessage": "Deleting the Profile to DNS Firewall rule group
 association"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateResourceFromProfile」を参照してください。

### get-profile-association

次のコード例は、get-profile-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロファイルの関連付けに関する情報を取得するには

次の get-profile-association は、指定されたプロファイルの関連付けに関する情報を返します。

```
aws route53profiles get-profile-association \
    --profile-association-id rpassoc-489ce212fexample
```

出力:

```
{
    "ProfileAssociation": {
```

```
        "CreationTime": 1709338817.148,
        "Id": "rrpassoc-489ce212fexample",
        "ModificationTime": 1709338974.772,
        "Name": "test-association",
        "OwnerId": "123456789012",
        "ProfileId": "rp-4987774726example",
        "ResourceId": "vpc-0af3b96b3example",
        "Status": "COMPLETE",
        "StatusMessage": "Created Profile Association"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetProfileAssociation」を参照してください。

### get-profile-resource-association

次のコード例は、get-profile-resource-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロファイルに関連付けられたリソースに関する情報を取得するには

次の get-profile-resource-association は、プロファイルへの指定されたリソースの関連付けに関する情報を返します。

```
aws route53profiles get-profile-resource-association \
    --profile-resource-association-id rpr-001913120a7example
```

出力:

```
{
    "ProfileResourceAssociation": {
        "CreationTime": 1710851216.613,
        "Id": "rpr-001913120a7example",
        "ModificationTime": 1710852303.798,
        "Name": "test-resource-association",
        "OwnerId": "123456789012",
        "ProfileId": "rp-4987774726example",
        "ResourceArn": "arn:aws:route53resolver:us-east-1:123456789012:firewall-
rule-group/rslvr-frg-cfe7f72example",
```

```
        "ResourceProperties": "{\"priority\":105}",
        "ResourceType": "FIREWALL_RULE_GROUP",
        "Status": "COMPLETE",
        "StatusMessage": "Completed creation of Profile to DNS Firewall rule group
 association"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetProfileResourceAssociation」を参照してください。

### get-profile

次のコード例は、get-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロファイルの情報を取得するには

次の get-profile は、指定されたプロファイルの情報を返します。

```
aws route53profiles get-profile \
    --profile-id rp-4987774726example
```

出力:

```
{
    "Profile": {
        "Arn": "arn:aws:route53profiles:us-east-1:123456789012:profile/
rp-4987774726example",
        "ClientToken": "0cbc5ae7-4921-4204-bea9-EXAMPLE11111",
        "CreationTime": 1710851044.288,
        "Id": "rp-4987774726example",
        "ModificationTime": 1710851044.288,
        "Name": "test",
        "OwnerId": "123456789012",
        "ShareStatus": "NOT_SHARED",
        "Status": "COMPLETE",
        "StatusMessage": "Created Profile"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetProfile」を参照してください。

### list-profile-associations

次のコード例は、list-profile-associations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロファイルの関連付けを一覧表示するには

次の list-profile-associations では、AWS アカウントのプロファイルの関連付けを一覧表示します。

```
aws route53profiles list-profile-associations
```

出力:

```
{
    "ProfileAssociations": [
        {
            "CreationTime": 1709338817.148,
            "Id": "rpassoc-489ce212fexample",
            "ModificationTime": 1709338974.772,
            "Name": "test-association",
            "OwnerId": "123456789012",
            "ProfileId": "rp-4987774726example",
            "ResourceId": "vpc-0af3b96b3example",
            "Status": "COMPLETE",
            "StatusMessage": "Created Profile Association"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListProfileAssociations」を参照してください。

### list-profile-resource-associations

次のコード例は、list-profile-resource-associations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロファイルリソースの関連付けを一覧表示するには

次の list-profile-resource-associations では、指定されたプロファイルのプロファイルリソースの関連付けを一覧表示します。

```
aws route53profiles list-profile-resource-associations \
    --profile-id rp-4987774726example
```

出力:

```
{
     "ProfileResourceAssociations": [
         {
             "CreationTime": 1710851216.613,
             "Id": "rpr-001913120a7example",
             "ModificationTime": 1710851216.613,
             "Name": "test-resource-association",
             "OwnerId": "123456789012",
             "ProfileId": "rp-4987774726example",
             "ResourceArn": "arn:aws:route53resolver:us-
east-1:123456789012:firewall-rule-group/rslvr-frg-cfe7f72example",
             "ResourceProperties": "{\"priority\":102}",
             "ResourceType": "FIREWALL_RULE_GROUP",
             "Status": "COMPLETE",
             "StatusMessage": "Completed creation of Profile to DNS Firewall rule
 group association"
         }
     ]
 }
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListProfileResourceAssociations」を参照してください。

### list-profiles

次のコード例は、list-profiles を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロファイルを一覧表示するには

次の list-profiles は、AWS アカウントのプロファイルを一覧表示し、それらに関する追加情報を表示します。

```
aws route53profiles list-profiles
```

出力:

```
{
     "ProfileSummaries": [
         {
             "Arn": "arn:aws:route53profiles:us-east-1:123456789012:profile/
rp-4987774726example",
             "Id": "rp-4987774726example",
             "Name": "test",
             "ShareStatus": "NOT_SHARED"
         }
     ]
 }
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListProfiles」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースのタグを一覧表示するには

次の list-tags-for-resource では、指定したリソースのタグを一覧表示します。

```
aws route53profiles list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:route53profiles:us-east-1:123456789012:profile/
rp-4987774726example
```

出力:

```
{
    "Tags": {
```

```
        "my-key-2": "my-value-2",
        "my-key-1": "my-value-1"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### update-profile-resource-association

次のコード例は、update-profile-resource-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロファイルに関連付けられたリソースを更新するには

次の update-profile-resource-association では、プロファイルに関連付けられている DNS Firewall ルールグループの優先度を更新します。

```
aws route53profiles update-profile-resource-association \
    --profile-resource-association-id rpr-001913120a7example \
    --resource-properties "{\"priority\": 105}"
```

出力:

```
{
    "ProfileResourceAssociation": {
        "CreationTime": 1710851216.613,
        "Id": "rpr-001913120a7example",
        "ModificationTime": 1710852303.798,
        "Name": "test-resource-association",
        "OwnerId": "123456789012",
        "ProfileId": "rp-4987774726example",
        "ResourceArn": "arn:aws:route53resolver:us-east-1:123456789012:firewall-
rule-group/rslvr-frg-cfe7f72example",
        "ResourceProperties": "{\"priority\":105}",
        "ResourceType": "FIREWALL_RULE_GROUP",
        "Status": "UPDATING",
        "StatusMessage": "Updating the Profile to DNS Firewall rule group
 association"
    }
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateProfileResourceAssociation」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Route 53 Resolver の例

次のコード例は、Route 53 Resolver で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック
- アクション

### アクション

#### `associate-firewall-rule-group`

次のコード例は、`associate-firewall-rule-group` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ファイアウォールルールグループを VPC に関連付けるには

次の `associate-firewall-rule-group` の例では、DNS Firewall ルールグループを Amazon VPC に関連付けます。

```
aws route53resolver associate-firewall-rule-group \
    --name test-association \
    --firewall-rule-group-id rslvr-frg-47f93271fexample \
    --vpc-id vpc-31e92222 \
    --priority 101
```

出力:

```
{
    "FirewallRuleGroupAssociation": {
        "Id": "rslvr-frgassoc-57e8873d7example",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:123456789012:firewall-rule-group-
association/rslvr-frgassoc-57e8873d7example",
        "FirewallRuleGroupId": "rslvr-frg-47f93271fexample",
        "VpcId": "vpc-31e92222",
        "Name": "test-association",
        "Priority": 101,
        "MutationProtection": "DISABLED",
        "Status": "UPDATING",
        "StatusMessage": "Creating Firewall Rule Group Association",
        "CreatorRequestId": "2ca1a304-32b3-4f5f-bc4c-EXAMPLE11111",
        "CreationTime": "2021-05-25T21:47:48.755768Z",
        "ModificationTime": "2021-05-25T21:47:48.755768Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Managing associations between your VPC and Route 53 Resolver DNS Firewall rule groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateFirewallRuleGroup」を参照してください。

### associate-resolver-endpoint-ip-address

次のコード例は、associate-resolver-endpoint-ip-address を使用する方法を示しています。

AWS CLI

別の IP アドレスを Resolver エンドポイントに関連付けるには

次の associate-resolver-endpoint-ip-address の例では、別の IP アドレスをインバウンド Resolver エンドポイントに関連付けます。サブネット ID のみを指定し、--ip-address パラメータから IP アドレスを省略すると、Resolver は指定したサブネット内の使用可能な IP アドレスの中から IP アドレスを選択します。

```
aws route53resolver associate-resolver-endpoint-ip-address \
    --resolver-endpoint-id rslvr-in-497098ad5example \
    --ip-address="SubnetId=subnet-12d8exam,Ip=192.0.2.118"
```

出力:

```
{
    "ResolverEndpoint": {
        "Id": "rslvr-in-497098ad5example",
        "CreatorRequestId": "AWSConsole.25.0123456789",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:111122223333:resolver-endpoint/
rslvr-in-497098ad5example",
        "Name": "my-inbound-endpoint",
        "SecurityGroupIds": [
            "sg-05cd7b25d6example"
        ],
        "Direction": "INBOUND",
        "IpAddressCount": 3,
        "HostVPCId": "vpc-304bexam",
        "Status": "UPDATING",
        "StatusMessage": "Updating the Resolver Endpoint",
        "CreationTime": "2020-01-02T23:25:45.538Z",
        "ModificationTime": "2020-01-02T23:25:45.538Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「インバウンドエンドポイントを作成または編集するときに指定する値」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateResolverEndpointIpAddress」を参照してください。

### associate-resolver-rule

次のコード例は、associate-resolver-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Resolver ルールグループを VPC に関連付けるには

次の associate-resolver-rule の例では、Resolver ルールを Amazon VPC に関連付けます。コマンドを実行すると、Resolver はルールの設定に基づいて DNS クエリ (転送されるクエリのドメイン名など) をネットワークに転送し始めます。

```
aws route53resolver associate-resolver-rule \
    --name my-resolver-rule-association \
```

```
    --resolver-rule-id rslvr-rr-42b60677c0example \
    --vpc-id vpc-304bexam
```

出力:

```
{
    "ResolverRuleAssociation": {
        "Id": "rslvr-rrassoc-d61cbb2c8bexample",
        "ResolverRuleId": "rslvr-rr-42b60677c0example",
        "Name": "my-resolver-rule-association",
        "VPCId": "vpc-304bexam",
        "Status": "CREATING",
        "StatusMessage": "[Trace id: 1-5dc5a8fa-ec2cc480d2ef07617example] Creating
 the association."
    }
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Forwarding Outbound DNS Queries to Your Network」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateResolverRule」を参照してください。

### create-firewall-domain-list

次のコード例は、create-firewall-domain-list を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Route 53 Resolver DNS Firewall のドメインリストを作成するには

次の create-firewall-domain-list の例では、AWS アカウントに test という名前の Route 53 Resolver DNS Firewall ドメインリストを作成します。

```
aws route53resolver create-firewall-domain-list \
    --creator-request-id my-request-id \
    --name test
```

出力:

```
{
```

```
    "FirewallDomainList": {
        "Id": "rslvr-fdl-d61cbb2cbexample",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:123456789012:firewall-domain-list/
rslvr-fdl-d61cbb2cbexample",
        "Name": "test",
        "DomainCount": 0,
        "Status": "COMPLETE",
        "StatusMessage": "Created Firewall Domain List",
        "CreatorRequestId": "my-request-id",
        "CreationTime": "2021-05-25T15:55:51.115365Z",
        "ModificationTime": "2021-05-25T15:55:51.115365Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Managing your own domain lists」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateFirewallDomainList」を参照してください。

### create-firewall-rule-group

次のコード例は、create-firewall-rule-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ファイアウォールルールグループを作成するには

次の create-firewall-rule-group の例では、DNS Firewall ルールグループを作成します。

```
aws route53resolver create-firewall-rule-group \
    --creator-request-id my-request-id \
    --name test
```

出力:

```
{
    "FirewallRuleGroup": {
        "Id": "rslvr-frg-47f93271fexample",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:123456789012:firewall-rule-group/
rslvr-frg-47f93271fexample",
        "Name": "test",
```

```
        "RuleCount": 0,
        "Status": "COMPLETE",
        "StatusMessage": "Created Firewall Rule Group",
        "OwnerId": "123456789012",
        "CreatorRequestId": "my-request-id",
        "ShareStatus": "NOT_SHARED",
        "CreationTime": "2021-05-25T18:59:26.490017Z",
        "ModificationTime": "2021-05-25T18:59:26.490017Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Managing rule groups and rules in DNS Firewall」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateFirewallRuleGroup」を参照してください。

### create-firewall-rule

次のコード例は、create-firewall-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ファイアウォールルールを作成するには

次の create-firewall-rule の例では、DNS Firewall ドメインリストに一覧表示されているドメインの DNS Firewall ルールにファイアウォールルールを作成します。

```
aws route53resolver create-firewall-rule \
    --name allow-rule \
    --firewall-rule-group-id rslvr-frg-47f93271fexample \
    --firewall-domain-list-id rslvr-fdl-9e956e9ffexample \
    --priority 101 \
    --action ALLOW
```

出力:

```
{
    "FirewallRule": {
        "FirewallRuleGroupId": "rslvr-frg-47f93271fexample",
        "FirewallDomainListId": "rslvr-fdl-9e956e9ffexample",
        "Name": "allow-rule",
```

```
        "Priority": 101,
        "Action": "ALLOW",
        "CreatorRequestId": "d81e3fb7-020b-415e-939f-EXAMPLE11111",
        "CreationTime": "2021-05-25T21:44:00.346093Z",
        "ModificationTime": "2021-05-25T21:44:00.346093Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Managing rule groups and rules in DNS Firewall」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateFirewallRule」を参照してください。

### `create-resolver-endpoint`

次のコード例は、`create-resolver-endpoint` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インバウンド Resolver エンドポイントを作成するには

次の `create-resolver-endpoint` の例では、インバウンド Resolver エンドポイントを作成します。同じコマンドを使用して、インバウンドエンドポイントとアウトバウンドエンドポイントの両方を作成できます。

aws route53resolver create-resolver-endpoint --name my-inbound-endpoint --creator-request-id 2020-01-01-18:47 --security-group-ids「sg-f62bexam」 --direction INBOUND --ip-addresses SubnetId =subnet-ba47exam,Ip=192.0.2.255 SubnetId =subnet-12d8exam,Ip=192.0.2.254

出力:

```
{
    "ResolverEndpoint": {
        "Id": "rslvr-in-f9ab8a03f1example",
        "CreatorRequestId": "2020-01-01-18:47",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:111122223333:resolver-endpoint/
rslvr-in-f9ab8a03f1example",
        "Name": "my-inbound-endpoint",
        "SecurityGroupIds": [
            "sg-f62bexam"
        ],
```

```
        "Direction": "INBOUND",
        "IpAddressCount": 2,
        "HostVPCId": "vpc-304examp",
        "Status": "CREATING",
        "StatusMessage": "[Trace id: 1-5dc1ff84-f3477826e4a190025example] Creating
 the Resolver Endpoint",
        "CreationTime": "2020-01-01T23:02:29.583Z",
        "ModificationTime": "2020-01-01T23:02:29.583Z"
    }
}
```

アウトバウンド Resolver のエンドポイントを作成するには

次の create-resolver-endpoint の例では、JSON 形式のドキュメント create-outbound-resolver-endpoint.json の値を使用してアウトバウンド Resolver エンドポイントを作成します。

```
aws route53resolver create-resolver-endpoint \
    --cli-input-json file://c:\temp\create-outbound-resolver-endpoint.json
```

create-outbound-resolver-endpoint.json の内容:

```
{
   "CreatorRequestId": "2020-01-01-18:47",
   "Direction": "OUTBOUND",
   "IpAddresses": [
      {
         "Ip": "192.0.2.255",
         "SubnetId": "subnet-ba47exam"
      },
      {
         "Ip": "192.0.2.254",
         "SubnetId": "subnet-12d8exam"
      }
   ],
   "Name": "my-outbound-endpoint",
   "SecurityGroupIds": [ "sg-05cd7b25d6example" ],
   "Tags": [
      {
         "Key": "my-key-name",
         "Value": "my-key-value"
      }
```

```
    ]
}
```

詳細については、Amazon Route 53 デベロッパーガイドの「VPC とネットワーク間の DNS クエリの解決」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateResolverEndpoint」を参照してください。

### create-resolver-rule

次のコード例は、create-resolver-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Resolver ルールを作成するには

次の create-resolver-rule の例では、Resolver 転送ルールを作成します。このルールは、アウトバウンドエンドポイント rslvr-out-d5e5920e37example を使用して、example.com の DNS クエリを IP アドレス 10.24.8.75 および 10.24.8.156 に転送します。

```
aws route53resolver create-resolver-rule \
    --creator-request-id 2020-01-02-18:47 \
    --domain-name example.com \
    --name my-rule \
    --resolver-endpoint-id rslvr-out-d5e5920e37example \
    --rule-type FORWARD \
    --target-ips "Ip=10.24.8.75" "Ip=10.24.8.156"
```

出力:

```
{
    "ResolverRule": {
        "Status": "COMPLETE",
        "RuleType": "FORWARD",
        "ResolverEndpointId": "rslvr-out-d5e5920e37example",
        "Name": "my-rule",
        "DomainName": "example.com.",
        "CreationTime": "2022-05-10T21:35:30.923187Z",
        "TargetIps": [
            {
```

```
                "Ip": "10.24.8.75",
                "Port": 53
            },
            {
                "Ip": "10.24.8.156",
                "Port": 53
            }
        ],
        "CreatorRequestId": "2022-05-10-16:33",
        "ModificationTime": "2022-05-10T21:35:30.923187Z",
        "ShareStatus": "NOT_SHARED",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-east-1:111117012054:resolver-rule/rslvr-
rr-b1e0b905e93611111",
        "OwnerId": "111111111111",
        "Id": "rslvr-rr-rslvr-rr-b1e0b905e93611111",
        "StatusMessage": "[Trace id: 1-22222222-3e56afcc71a3724664f22e24]
 Successfully created Resolver Rule."
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateResolverRule」を参照してください。

### delete-firewall-domain-list

次のコード例は、delete-firewall-domain-list を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Route 53 Resolver DNS Firewall のドメインリストを削除するには

次の delete-firewall-domain-list の例では、AWS アカウントで test という名前の Route 53 Resolver DNS Firewall ドメインリストを削除します。

```
aws route53resolver delete-firewall-domain-list \
    --firewall-domain-list-id rslvr-fdl-9e956e9ffexample
```

出力:

```
{
    "FirewallDomainList": {
        "Id": "rslvr-fdl-9e956e9ffexample",
```

```
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:123456789012:firewall-domain-list/
rslvr-fdl-9e956e9ffexample",
        "Name": "test",
        "DomainCount": 6,
        "Status": "DELETING",
        "StatusMessage": "Deleting the Firewall Domain List",
        "CreatorRequestId": "my-request-id",
        "CreationTime": "2021-05-25T15:55:51.115365Z",
        "ModificationTime": "2021-05-25T18:58:05.588024Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Managing your own domain lists」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteFirewallDomainList」を参照してください。

### delete-firewall-rule-group

次のコード例は、delete-firewall-rule-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ファイアウォールルールグループを削除するには

次の delete-firewall-rule-group の例では、ファイアウォールルールグループを削除します。

```
aws route53resolver delete-firewall-rule-group \
    --firewall-rule-group-id rslvr-frg-47f93271fexample
```

出力:

```
{
    "FirewallRuleGroup": {
        "Id": "rslvr-frg-47f93271fexample",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:123456789012:firewall-rule-group/
rslvr-frg-47f93271fexample",
        "Name": "test",
        "RuleCount": 0,
        "Status": "UPDATING",
```

```
        "StatusMessage": "Updating Firewall Rule Group",
        "OwnerId": "123456789012",
        "CreatorRequestId": "my-request-id",
        "ShareStatus": "NOT_SHARED",
        "CreationTime": "2021-05-25T18:59:26.490017Z",
        "ModificationTime": "2021-05-25T21:51:53.028688Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Managing rule groups and rules in DNS Firewall」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteFirewallRuleGroup」を参照してください。

### delete-firewall-rule

次のコード例は、delete-firewall-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ファイアウォールルールを削除するには

次の delete-firewall-rule の例は、指定されたファイアウォールルールを削除します。

```
aws route53resolver delete-firewall-rule \
    --firewall-rule-group-id rslvr-frg-47f93271fexample \
    --firewall-domain-list-id rslvr-fdl-9e956e9ffexample
```

出力:

```
{
    "FirewallRule": {
        "FirewallRuleGroupId": "rslvr-frg-47f93271fexample",
        "FirewallDomainListId": "rslvr-fdl-9e956e9ffexample",
        "Name": "allow-rule",
        "Priority": 102,
        "Action": "ALLOW",
        "CreatorRequestId": "d81e3fb7-020b-415e-939f-EXAMPLE11111",
        "CreationTime": "2021-05-25T21:44:00.346093Z",
        "ModificationTime": "2021-05-25T21:45:59.611600Z"
    }
```

```
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Managing rule groups and rules in DNS Firewall」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteFirewallRule」を参照してください。

### delete-resolver-endpoint

次のコード例は、delete-resolver-endpoint を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Resolver エンドポイントを削除するには

次の delete-resolver-endpoint の例では、指定されたエンドポイントを削除します。

重要 インバウンドエンドポイントを削除すると、そのエンドポイントで指定していた VPC 内の Resolver に対しては、ネットワークからの DNS クエリが転送されなくなります。アウトバウンドエンドポイントを削除すると、Resolver は、削除されたアウトバウンドエンドポイントを指定するルールに基づいた、VPC からネットワークへの DNS クエリの転送を停止します。

```
aws route53resolver delete-resolver-endpoint \
    --resolver-endpoint-id rslvr-in-497098ad59example
```

出力:

```
{
    "ResolverEndpoint": {
        "Id": "rslvr-in-497098ad59example",
        "CreatorRequestId": "AWSConsole.25.157290example",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:111122223333:resolver-endpoint/
rslvr-in-497098ad59example",
        "Name": "my-inbound-endpoint",
        "SecurityGroupIds": [
            "sg-05cd7b25d6example"
        ],
        "Direction": "INBOUND",
        "IpAddressCount": 5,
        "HostVPCId": "vpc-304bexam",
        "Status": "DELETING",
```

```
        "StatusMessage": "[Trace id: 1-5dc5b658-811b5be0922bbc382example] Deleting
 ResolverEndpoint.",
        "CreationTime": "2020-01-01T23:25:45.538Z",
        "ModificationTime": "2020-01-02T23:25:45.538Z"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteResolverEndpoint」を参照してください。

### delete-resolver-rule

次のコード例は、delete-resolver-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Resolver ルールを削除するには

次の delete-resolver-rule の例では、指定されたルールを削除します。

注 ルールが VPC に関連付けられている場合は、ルールを削除する前に、VPC からルールの関連付けを解除する必要があります。

```
aws route53resolver delete-resolver-rule \
    --resolver-rule-id rslvr-rr-5b3809426bexample
```

出力:

```
{
    "ResolverRule": {
        "Id": "rslvr-rr-5b3809426bexample",
        "CreatorRequestId": "2020-01-03-18:47",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:111122223333:resolver-rule/rslvr-
rr-5b3809426bexample",
        "DomainName": "zenith.example.com.",
        "Status": "DELETING",
        "StatusMessage": "[Trace id: 1-5dc5e05b-602e67b052cb74f05example] Deleting
 Resolver Rule.",
        "RuleType": "FORWARD",
        "Name": "my-resolver-rule",
        "TargetIps": [
            {
```

```
                "Ip": "192.0.2.50",
                "Port": 53
            }
        ],
        "ResolverEndpointId": "rslvr-out-d5e5920e3example",
        "OwnerId": "111122223333",
        "ShareStatus": "NOT_SHARED"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteResolverRule」を参照してください。

### disassociate-firewall-rule-group

次のコード例は、disassociate-firewall-rule-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC からファイアウォールルールグループの関連付けを解除するには

次の disassociate-firewall-rule-group の例では、Amazon VPC から DNS Firewall ルールグループの関連付けを解除します。

```
aws route53resolver disassociate-firewall-rule-group \
    --firewall-rule-group-association-id rslvr-frgassoc-57e8873d7example
```

出力:

```
{
    "FirewallRuleGroupAssociation": {
        "Id": "rslvr-frgassoc-57e8873d7example",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:123456789012:firewall-rule-group-
association/rslvr-frgassoc-57e8873d7example",
        "FirewallRuleGroupId": "rslvr-frg-47f93271fexample",
        "VpcId": "vpc-31e92222",
        "Name": "test-association",
        "Priority": 103,
        "MutationProtection": "DISABLED",
        "Status": "DELETING",
        "StatusMessage": "Deleting the Firewall Rule Group Association",
        "CreatorRequestId": "2ca1a304-32b3-4f5f-bc4c-EXAMPLE11111",
```

```
        "CreationTime": "2021-05-25T21:47:48.755768Z",
        "ModificationTime": "2021-05-25T21:51:02.377887Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Managing associations between your VPC and Route 53 Resolver DNS Firewall rule groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateFirewallRuleGroup」を参照してください。

### disassociate-resolver-endpoint-ip-address

次のコード例は、disassociate-resolver-endpoint-ip-address を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Resolver エンドポイントから IP アドレスの関連付けを解除するには

次の disassociate-resolver-endpoint-ip-address の例では、指定された Resolver インバウンドエンドポイントまたはアウトバウンドエンドポイントから IP アドレスを削除します。

注 エンドポイントには少なくとも 2 つの IP アドレスが必要です。エンドポイントに現在 2 つの IP アドレスしかなく、1 つのアドレスを別のアドレスに置き換える場合は、まず associate-resolver-endpoint-ip-address を使用して新しい IP アドレスを関連付ける必要があります。その後、元の IP アドレスの 1 つをエンドポイントから関連付け解除できます。

```
aws route53resolver disassociate-resolver-endpoint-ip-address \
    --resolver-endpoint-id rslvr-in-f9ab8a03f1example \
    --ip-address="SubnetId=subnet-12d8a459,Ip=172.31.40.121"
```

出力:

```
{
    "ResolverEndpoint": {
        "Id": "rslvr-in-f9ab8a03f1example",
        "CreatorRequestId": "2020-01-01-18:47",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:111122223333:resolver-endpoint/
rslvr-in-f9ab8a03f1example",
        "Name": "my-inbound-endpoint",
```

```
        "SecurityGroupIds": [
            "sg-f62bexam"
        ],
        "Direction": "INBOUND",
        "IpAddressCount": 3,
        "HostVPCId": "vpc-304bexam",
        "Status": "UPDATING",
        "StatusMessage": "Updating the Resolver Endpoint",
        "CreationTime": "2020-01-01T23:02:29.583Z",
        "ModificationTime": "2020-01-05T23:02:29.583Z"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateResolverEndpointIpAddress」を参照してください。

### disassociate-resolver-rule

次のコード例は、disassociate-resolver-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon VPC から Resolver ルールの関連付けを解除するには

次の disassociate-resolver-rule の例では、指定された Resolver ルールと指定された VPC の間の関連付けを削除します。以下の場合は、ルールと VPC の関連付けを解除します。

この VPC から送信される DNS クエリについては、Resolver が、ルールで指定したドメイン名のクエリを自分のネットワークに転送しないようにします。転送ルールを削除します。ルールが現在 1 つ以上の VPC に関連付けられている場合は、ルールを削除する前に、すべての VPC からルールの関連付けを解除する必要があります。

```
aws route53resolver disassociate-resolver-rule \
    --resolver-rule-id rslvr-rr-4955cb98ceexample \
    --vpc-id vpc-304bexam
```

出力:

```
{
    "ResolverRuleAssociation": {
        "Id": "rslvr-rrassoc-322f4e8b9cexample",
```

```
        "ResolverRuleId": "rslvr-rr-4955cb98ceexample",
        "Name": "my-resolver-rule-association",
        "VPCId": "vpc-304bexam",
        "Status": "DELETING",
        "StatusMessage": "[Trace id: 1-5dc5ffa2-a26c38004c1f94006example] Deleting
 Association"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateResolverRule」を参照してください。

### get-firewall-config

次のコード例は、get-firewall-config を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC のファイアウォール設定を取得するには

次の get-firewall-config の例では、指定された VPC の DNS Firewall の動作を取得します。

```
aws route53resolver get-firewall-config \
    --resource-id vpc-31e92222
```

出力:

```
{
    "FirewallConfig": {
        "Id": "rslvr-fc-86016850cexample",
        "ResourceId": "vpc-31e9222",
        "OwnerId": "123456789012",
        "FirewallFailOpen": "DISABLED"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「DNS Firewall VPC configuration」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetFirewallConfig」を参照してください。

### get-firewall-domain-list

次のコード例は、get-firewall-domain-list を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Route 53 Resolver DNS Firewall のドメインリストを取得するには

次の get-firewall-domain-list の例では、指定した ID を持つドメインリストを取得します。

```
aws route53resolver get-firewall-domain-list \
    --firewall-domain-list-id rslvr-fdl-42b60677cexample
```

出力:

```
{
    "FirewallDomainList": {
        "Id": "rslvr-fdl-9e956e9ffexample",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:123457689012:firewall-domain-list/
rslvr-fdl-42b60677cexample",
        "Name": "test",
        "DomainCount": 0,
        "Status": "COMPLETE",
        "StatusMessage": "Created Firewall Domain List",
        "CreatorRequestId": "my-request-id",
        "CreationTime": "2021-05-25T15:55:51.115365Z",
        "ModificationTime": "2021-05-25T15:55:51.115365Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Managing your own domain lists」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetFirewallDomainList」を参照してください。

### get-firewall-rule-group-association

次のコード例は、get-firewall-rule-group-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ファイアウォールルールグループの関連付けを取得するには

次の get-firewall-rule-group-association の例では、ファイアウォールルールグループの関連付けを取得します。

```
aws route53resolver get-firewall-rule-group-association \
    --firewall-rule-group-association-id rslvr-frgassoc-57e8873d7example
```

出力:

```
{
    "FirewallRuleGroupAssociation": {
        "Id": "rslvr-frgassoc-57e8873d7example",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:123456789012:firewall-rule-group-
association/rslvr-frgassoc-57e8873d7example",
        "FirewallRuleGroupId": "rslvr-frg-47f93271fexample",
        "VpcId": "vpc-31e92222",
        "Name": "test-association",
        "Priority": 101,
        "MutationProtection": "DISABLED",
        "Status": "COMPLETE",
        "StatusMessage": "Finished rule group association update",
        "CreatorRequestId": "2ca1a304-32b3-4f5f-bc4c-EXAMPLE11111",
        "CreationTime": "2021-05-25T21:47:48.755768Z",
        "ModificationTime": "2021-05-25T21:47:48.755768Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Managing associations between your VPC and Route 53 Resolver DNS Firewall rule groups」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetFirewallRuleGroupAssociation」を参照してください。

### get-firewall-rule-group-policy

次のコード例は、get-firewall-rule-group-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS IAM ポリシーを取得するには

次の get-firewall-rule-group-policy の例では、指定されたルールグループを共有するための AWS Identity and Access Management (AWS IAM) ポリシーを取得します。

```
aws route53resolver get-firewall-rule-group-policy \
    --arn arn:aws:route53resolver:us-west-2:AWS_ACCOUNT_ID:firewall-rule-group/
rslvr-frg-47f93271fexample
```

出力:

```
{
    "FirewallRuleGroupPolicy": "{\"Version\":\"2012-10-17\",
\"Statement\":[{\"Sid\":\"test\",\"Effect\":\"Allow\",\"Principal
\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::AWS_ACCOUNT_ID:root\"},\"Action\":
[\"route53resolver:GetFirewallRuleGroup\",\"route53resolver:ListFirewallRuleGroups
\"],\"Resource\":\"arn:aws:route53resolver:us-east-1:AWS_ACCOUNT_ID:firewall-rule-
group/rslvr-frg-47f93271fexample\"}]}"
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Managing rule groups and rules in DNS Firewall」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetFirewallRuleGroupPolicy」を参照してください。

### get-firewall-rule-group

次のコード例は、get-firewall-rule-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Firewall ルールグループを取得するには

次の get-firewall-rule-group の例では、指定した ID を持つ DNS Firewall ルールグループに関する情報を取得します。

```
aws route53resolver get-firewall-rule-group \
    --firewall-rule-group-id rslvr-frg-47f93271fexample
```

出力:

```
{
    "FirewallRuleGroup": {
        "Id": "rslvr-frg-47f93271fexample",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:123456789012:firewall-rule-group/
rslvr-frg-47f93271fexample",
        "Name": "test",
        "RuleCount": 0,
        "Status": "COMPLETE",
        "StatusMessage": "Created Firewall Rule Group",
        "OwnerId": "123456789012",
        "CreatorRequestId": "my-request-id",
        "ShareStatus": "NOT_SHARED",
        "CreationTime": "2021-05-25T18:59:26.490017Z",
        "ModificationTime": "2021-05-25T18:59:26.490017Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Managing rule groups and rules in DNS Firewall」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetFirewallRuleGroup」を参照してください。

### get-resolver-endpoint

次のコード例は、get-resolver-endpoint を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Resolver エンドポイントに関する情報を取得するには

次の get-resolver-endpoint の例では、指定されたアウトバウンドエンドポイントの詳細情報を表示します。該当するエンドポイント ID を指定することで、インバウンドエンドポイントとアウトバウンドエンドポイントの両方に get-resolver-endpoint を使用できます。

```
aws route53resolver get-resolver-endpoint \
    --resolver-endpoint-id rslvr-out-d5e5920e37example
```

出力:

```
{
    "ResolverEndpoint": {
        "Id": "rslvr-out-d5e5920e37example",
        "CreatorRequestId": "2020-01-01-18:47",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:111122223333:resolver-endpoint/
rslvr-out-d5e5920e37example",
        "Name": "my-outbound-endpoint",
        "SecurityGroupIds": [
            "sg-05cd7b25d6example"
        ],
        "Direction": "OUTBOUND",
        "IpAddressCount": 2,
        "HostVPCId": "vpc-304bexam",
        "Status": "OPERATIONAL",
        "StatusMessage": "This Resolver Endpoint is operational.",
        "CreationTime": "2020-01-01T23:50:50.979Z",
        "ModificationTime": "2020-01-02T23:50:50.979Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「インバウンドエンドポイントを作成または編集するときに指定する値」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetResolverEndpoint」を参照してください。

### get-resolver-rule-association

次のコード例は、get-resolver-rule-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Resolver ルールと VPC の間の関連付けに関する情報を取得するには

次の get-resolver-rule-association の例では、指定された Resolver ルールと VPC の関連付けに関する詳細情報を表示します。associate-resolver-rule を使用して、リゾルバールールと VPC を関連付けます。

```
aws route53resolver get-resolver-rule-association \
    --resolver-rule-association-id rslvr-rrassoc-d61cbb2c8bexample
```

出力:

```
{
    "ResolverRuleAssociation": {
        "Id": "rslvr-rrassoc-d61cbb2c8bexample",
        "ResolverRuleId": "rslvr-rr-42b60677c0example",
        "Name": "my-resolver-rule-association",
        "VPCId": "vpc-304bexam",
        "Status": "COMPLETE",
        "StatusMessage": ""
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetResolverRuleAssociation」を参照してください。

### get-resolver-rule

次のコード例は、get-resolver-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Resolver ルールに関する情報を取得する

次の get-resolver-rule の例では、ルールが DNS クエリを転送するドメイン名や、ルールが関連付けられているアウトバウンドリゾルバーエンドポイントの ID など、指定された Resolver ルールの詳細情報を表示します。

```
aws route53resolver get-resolver-rule \
    --resolver-rule-id rslvr-rr-42b60677c0example
```

出力:

```
{
    "ResolverRule": {
        "Id": "rslvr-rr-42b60677c0example",
        "CreatorRequestId": "2020-01-01-18:47",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:111122223333:resolver-rule/rslvr-
rr-42b60677c0example",
        "DomainName": "example.com.",
        "Status": "COMPLETE",
        "StatusMessage": "[Trace id: 1-5dc4b177-ff1d9d001a0f80005example]
 Successfully created Resolver Rule.",
```

```
        "RuleType": "FORWARD",
        "Name": "my-rule",
        "TargetIps": [
            {
                "Ip": "192.0.2.45",
                "Port": 53
            }
        ],
        "ResolverEndpointId": "rslvr-out-d5e5920e37example",
        "OwnerId": "111122223333",
        "ShareStatus": "NOT_SHARED"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「ルールを作成または編集するときに指定する値」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetResolverRule」を参照してください。

### import-firewall-domains

次のコード例は、import-firewall-domains を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメインをドメインリストにインポートするには

次の import-firewall-domains の例では、一連のドメインをファイルから指定した DNS Firewall ドメインリストにインポートします。

```
aws route53resolver import-firewall-domains \
    --firewall-domain-list-id rslvr-fdl-d61cbb2cbexample \
    --operation REPLACE \
    --domain-file-url s3://PATH/TO/YOUR/FILE
```

出力:

```
{
    "Id": "rslvr-fdl-d61cbb2cbexample",
    "Name": "test",
    "Status": "IMPORTING",
    "StatusMessage": "Importing domains from provided file."
```

```
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Managing your own domain lists」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ImportFirewallDomains」を参照してください。

### `list-firewall-configs`

次のコード例は、`list-firewall-configs` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ファイアウォール設定を一覧表示するには

次の `list-firewall-configs` の例では、DNS Firewall 設定を一覧表示します。

```
aws route53resolver list-firewall-configs
```

出力:

```
{
    "FirewallConfigs": [
        {
            "Id": "rslvr-fc-86016850cexample",
            "ResourceId": "vpc-31e92222",
            "OwnerId": "123456789012",
            "FirewallFailOpen": "DISABLED"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「DNS Firewall VPC configuration」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListFirewallConfigs」を参照してください。

### `list-firewall-domain-lists`

次のコード例は、`list-firewall-domain-lists` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Route 53 Resolver DNS Firewall のドメインリストを一覧表示するには

次の `list-firewall-domain-lists` の例では、すべてのドメインリストを一覧表示します。

```
aws route53resolver list-firewall-domain-lists
```

出力:

```
{
    "FirewallDomainLists": [
        {
            "Id": "rslvr-fdl-2c46f2ecfexample",
            "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:123456789012:firewall-domain-
list/rslvr-fdl-2c46f2ecfexample",
            "Name": "AWSManagedDomainsMalwareDomainList",
            "CreatorRequestId": "AWSManagedDomainsMalwareDomainList",
            "ManagedOwnerName": "Route 53 Resolver DNS Firewall"
        },
        {
            "Id": "rslvr-fdl-aa970e9e1example",
            "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:123456789012:firewall-domain-
list/rslvr-fdl-aa970e9e1example",
            "Name": "AWSManagedDomainsBotnetCommandandControl",
            "CreatorRequestId": "AWSManagedDomainsBotnetCommandandControl",
            "ManagedOwnerName": "Route 53 Resolver DNS Firewall"
        },
        {
            "Id": "rslvr-fdl-42b60677cexample",
            "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:123456789111:firewall-domain-
list/rslvr-fdl-42b60677cexample",
            "Name": "test",
            "CreatorRequestId": "my-request-id"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Route 53 Resolver DNS Firewall domain lists」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListFirewallDomainLists」を参照してください。

### list-firewall-domains

次のコード例は、list-firewall-domains を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメインリスト内のドメインを一覧表示するには

次の list-firewall-domains の例では、指定した DNS Firewall ドメインリスト内のドメインを一覧表示します。

```
aws route53resolver list-firewall-domains \
    --firewall-domain-list-id rslvr-fdl-d61cbb2cbexample
```

出力:

```
{
    "Domains": [
        "test1.com.",
        "test2.com.",
        "test3.com."
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Managing your own domain lists」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListFirewallDomains」を参照してください。

### list-firewall-rule-group-associations

次のコード例は、list-firewall-rule-group-associations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DNS Firewall ルールグループの関連付けを一覧表示するには

次の list-firewall-rule-group-associations の例では、DNS Firewall ルールグループと Amazon VPC との関連付けを一覧表示します。

```
aws route53resolver list-firewall-rule-group-associations
```

出力:

```
{
    "FirewallRuleGroupAssociations": [
        {
            "Id": "rslvr-frgassoc-57e8873d7example",
            "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:123456789012:firewall-rule-
group-association/rslvr-frgassoc-57e8873d7example",
            "FirewallRuleGroupId": "rslvr-frg-47f93271fexample",
            "VpcId": "vpc-31e92222",
            "Name": "test-association",
            "Priority": 101,
            "MutationProtection": "DISABLED",
            "Status": "UPDATING",
            "StatusMessage": "Creating Firewall Rule Group Association",
            "CreatorRequestId": "2ca1a304-32b3-4f5f-bc4c-EXAMPLE11111",
            "CreationTime": "2021-05-25T21:47:48.755768Z",
            "ModificationTime": "2021-05-25T21:47:48.755768Z"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Managing associations between your VPC and Route 53 Resolver DNS Firewall rule group」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListFirewallRuleGroupAssociations」を参照してください。

### `list-firewall-rule-groups`

次のコード例は、`list-firewall-rule-groups` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Firewall ルールグループのリストを取得するには

次の `list-firewall-rule-groups` の例では、DNS Firewall ルールグループを一覧表示します。

```
aws route53resolver list-firewall-rule-groups
```

出力:

```
{
    "FirewallRuleGroups": [
        {
            "Id": "rslvr-frg-47f93271fexample",
            "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:123456789012:firewall-rule-
group/rslvr-frg-47f93271fexample",
            "Name": "test",
            "OwnerId": "123456789012",
            "CreatorRequestId": "my-request-id",
            "ShareStatus": "NOT_SHARED"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Managing rule groups and rules in DNS Firewall」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListFirewallRuleGroups」を参照してください。

### `list-firewall-rules`

次のコード例は、`list-firewall-rules` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ファイアウォールルールを一覧表示するには

次の `list-firewall-rules` の例では、ファイアウォールルールグループ内のすべての DNS Firewall ルールを一覧表示します。

```
aws route53resolver list-firewall-rules \
    --firewall-rule-group-id rslvr-frg-47f93271fexample
```

出力:

```
{
```

```
    "FirewallRules": [
        {
            "FirewallRuleGroupId": "rslvr-frg-47f93271fexample",
            "FirewallDomainListId": "rslvr-fdl-9e956e9ffexample",
            "Name": "allow-rule",
            "Priority": 101,
            "Action": "ALLOW",
            "CreatorRequestId": "d81e3fb7-020b-415e-939f-EXAMPLE11111",
            "CreationTime": "2021-05-25T21:44:00.346093Z",
            "ModificationTime": "2021-05-25T21:44:00.346093Z"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Managing rule groups and rules in DNS Firewall」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListFirewallRules」を参照してください。

### `list-resolver-endpoint-ip-addresses`

次のコード例は、`list-resolver-endpoint-ip-addresses` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定されたインバウンドエンドポイントまたはアウトバウンドエンドポイントの IP アドレスを一覧表示するには

次の `list-resolver-endpoint-ip-addresses` の例は、インバウンドエンドポイント `rslvr-in-f9ab8a03f1example` と関連付けられている IP アドレスに関する情報を一覧表示します。該当するエンドポイント ID を指定することで、アウトバウンドエンドポイントに `list-resolver-endpoint-ip-addresses` を使用することもできます。

```
aws route53resolver list-resolver-endpoint-ip-addresses \
    --resolver-endpoint-id rslvr-in-f9ab8a03f1example
```

出力:

```
{
    "MaxResults": 10,
    "IpAddresses": [
```

```
        {
            "IpId": "rni-1de60cdbfeexample",
            "SubnetId": "subnet-ba47exam",
            "Ip": "192.0.2.44",
            "Status": "ATTACHED",
            "StatusMessage": "This IP address is operational.",
            "CreationTime": "2020-01-03T23:02:29.587Z",
            "ModificationTime": "2020-01-03T23:03:05.555Z"
        },
        {
            "IpId": "rni-aac7085e38example",
            "SubnetId": "subnet-12d8exam",
            "Ip": "192.0.2.45",
            "Status": "ATTACHED",
            "StatusMessage": "This IP address is operational.",
            "CreationTime": "2020-01-03T23:02:29.593Z",
            "ModificationTime": "2020-01-03T23:02:55.060Z"
        }
    ]
}
```

出力の値の詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Values That You Specify When You Create or Edit Inbound Endpoints」と「Values That You Specify When You Create or Edit Outbound Endpoints」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListResolverEndpointIpAddresses」を参照してください。

### `list-resolver-endpoints`

次のコード例は、`list-resolver-endpoints` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS リージョンの Resolver エンドポイントを一覧表示するには

次の `list-resolver-endpoints` の例では、現在のアカウントに存在するインバウンドおよびアウトバウンドの Resolver エンドポイントを一覧表示します。

```
aws route53resolver list-resolver-endpoints
```

出力:

```
{
    "MaxResults": 10,
    "ResolverEndpoints": [
        {
            "Id": "rslvr-in-497098ad59example",
            "CreatorRequestId": "2020-01-01-18:47",
            "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:111122223333:resolver-
endpoint/rslvr-in-497098ad59example",
            "Name": "my-inbound-endpoint",
            "SecurityGroupIds": [
                "sg-05cd7b25d6example"
            ],
            "Direction": "INBOUND",
            "IpAddressCount": 2,
            "HostVPCId": "vpc-304bexam",
            "Status": "OPERATIONAL",
            "StatusMessage": "This Resolver Endpoint is operational.",
            "CreationTime": "2020-01-01T23:25:45.538Z",
            "ModificationTime": "2020-01-01T23:25:45.538Z"
        },
        {
            "Id": "rslvr-out-d5e5920e37example",
            "CreatorRequestId": "2020-01-01-18:48",
            "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:111122223333:resolver-
endpoint/rslvr-out-d5e5920e37example",
            "Name": "my-outbound-endpoint",
            "SecurityGroupIds": [
                "sg-05cd7b25d6example"
            ],
            "Direction": "OUTBOUND",
            "IpAddressCount": 2,
            "HostVPCId": "vpc-304bexam",
            "Status": "OPERATIONAL",
            "StatusMessage": "This Resolver Endpoint is operational.",
            "CreationTime": "2020-01-01T23:50:50.979Z",
            "ModificationTime": "2020-01-01T23:50:50.979Z"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListResolverEndpoints」を参照してください。

### list-resolver-rule-associations

次のコード例は、list-resolver-rule-associations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Resolver ルールと VPC の間の関連付けを一覧表示するには

次の list-resolver-rule-associations の例では、現在の AWS アカウントのリゾルバールールと VPC の間の関連付けを一覧表示します。

```
aws route53resolver list-resolver-rule-associations
```

出力:

```
{
    "MaxResults": 30,
    "ResolverRuleAssociations": [
        {
            "Id": "rslvr-autodefined-assoc-vpc-304bexam-internet-resolver",
            "ResolverRuleId": "rslvr-autodefined-rr-internet-resolver",
            "Name": "System Rule Association",
            "VPCId": "vpc-304bexam",
            "Status": "COMPLETE",
            "StatusMessage": ""
        },
        {
            "Id": "rslvr-rrassoc-d61cbb2c8bexample",
            "ResolverRuleId": "rslvr-rr-42b60677c0example",
            "Name": "my-resolver-rule-association",
            "VPCId": "vpc-304bexam",
            "Status": "COMPLETE",
            "StatusMessage": ""
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Route 53 Resolver で VPC からネットワークに DNS クエリを転送する方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListResolverRuleAssociations」を参照してください。

### list-resolver-rules

次のコード例は、list-resolver-rules を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Resolver ルールを一覧表示するには

次の list-resolver-rules の例では、現在の AWS アカウントのすべての Resolver ルールを一覧表示します。

```
aws route53resolver list-resolver-rules
```

出力:

```
{
    "MaxResults": 30,
    "ResolverRules": [
        {
            "Id": "rslvr-autodefined-rr-internet-resolver",
            "CreatorRequestId": "",
            "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2::autodefined-rule/rslvr-
autodefined-rr-internet-resolver",
            "DomainName": ".",
            "Status": "COMPLETE",
            "RuleType": "RECURSIVE",
            "Name": "Internet Resolver",
            "OwnerId": "Route 53 Resolver",
            "ShareStatus": "NOT_SHARED"
        },
        {
            "Id": "rslvr-rr-42b60677c0example",
            "CreatorRequestId": "2020-01-01-18:47",
            "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:111122223333:resolver-rule/
rslvr-rr-42b60677c0bc4e299",
            "DomainName": "example.com.",
            "Status": "COMPLETE",
            "StatusMessage": "[Trace id: 1-5dc4b177-ff1d9d001a0f80005example]
 Successfully created Resolver Rule.",
            "RuleType": "FORWARD",
            "Name": "my-rule",
            "TargetIps": [
                {
```

```
                    "Ip": "192.0.2.45",
                    "Port": 53
                }
            ],
            "ResolverEndpointId": "rslvr-out-d5e5920e37example",
            "OwnerId": "111122223333",
            "ShareStatus": "NOT_SHARED"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Route 53 Resolver で VPC からネットワークに DNS クエリを転送する方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListResolverRules」を参照してください。

### `list-tags-for-resource`

次のコード例は、`list-tags-for-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Resolver リソースのタグを一覧表示するには

次の `list-tags-for-resource` の例では、指定された Resolver ルールに割り当てられたタグを一覧表示します。

```
aws route53resolver list-tags-for-resource \
    --resource-arn "arn:aws:route53resolver:us-west-2:111122223333:resolver-rule/
rslvr-rr-42b60677c0example"
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "my-key-1",
            "Value": "my-value-1"
        },
        {
            "Key": "my-key-2",
```

```
            "Value": "my-value-2"
        }
    ]
}
```

コスト配分でのタグの使用の詳細については、「AWS Billing and Cost Management ユーザーガイド」の「コスト配分タグの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### put-firewall-rule-group-policy

次のコード例は、put-firewall-rule-group-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Firewall ルールグループポリシーを共有するために AWS IAM ポリシーをアタッチするには

次の put-firewall-rule-group-policy の例では、ルールグループを共有するための AWS Identity and Access Management (AWS IAM) ポリシーをアタッチします。

```
aws route53resolver put-firewall-rule-group-policy \
    --firewall-rule-group-policy "{\"Version\":\"2012-10-17\",
\"Statement\":[{\"Sid\":\"test\",\"Effect\":\"Allow\",\"Principal
\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::AWS_ACCOUNT_ID:root\"},\"Action\":
[\"route53resolver:GetFirewallRuleGroup\",\"route53resolver:ListFirewallRuleGroups
\"],\"Resource\":\"arn:aws:route53resolver:us-east-1:AWS_ACCOUNT_ID:firewall-rule-
group/rslvr-frg-47f93271fexample\"}]}"
```

出力:

```
{
    "ReturnValue": true
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Managing rule groups and rules in DNS Firewall」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutFirewallRuleGroupPolicy」を参照してください。

### put-resolver-rule-policy

次のコード例は、put-resolver-rule-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Resolver ルールを別の AWS アカウントと共有するには

次の put-resolver-rule-policy の例では、別の AWS アカウントと共有する Resolver ルール、ルールを共有するアカウント、アカウントがルールに対して実行できるルール関連のオペレーションを指定します。

注 このコマンドは、ルールを作成したのと同じアカウントの認証情報を使用して実行する必要があります。

```
aws route53resolver put-resolver-rule-policy \
    --region us-east-1 \
    --arn "arn:aws:route53resolver:us-east-1:111122223333:resolver-rule/rslvr-rr-42b60677c0example" \
    --resolver-rule-policy "{\"Version\": \"2012-10-17\", \
        \"Statement\": [ { \
        \"Effect\" : \"Allow\", \
        \"Principal\" : {\"AWS\" : \"444455556666\" }, \
        \"Action\" : [ \
            \"route53resolver:GetResolverRule\", \
            \"route53resolver:AssociateResolverRule\", \
            \"route53resolver:DisassociateResolverRule\", \
            \"route53resolver:ListResolverRules\", \
            \"route53resolver:ListResolverRuleAssociations\" ], \
        \"Resource\" : [ \"arn:aws:route53resolver:us-east-1:111122223333:resolver-rule/rslvr-rr-42b60677c0example\" ] } ] }"
```

出力:

```
{
    "ReturnValue": true
}
```

put-resolver-rule-policy を実行したら、次の 2 つの Resource Access Manager (RAM) コマンドを実行できます。ルールを共有するアカウントを使用する必要があります。

get-resource-share-invitations は 値 resourceShareInvitationArn を返します。共有ルールを使用するための招待を受け入れるには、この値が必要です。accept-resource-share-invitation は共有ルールを使用するための招待を受け入れます。

詳細については、次のドキュメントを参照してください。

「get-resource-share-invitations」、「accept-resource-share-invitations」、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Sharing Forwarding Rules with Other AWS Accounts and Using Shared Rules」

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutResolverRulePolicy」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

タグを Resolver リソースに関連付けるには

次の tag-resource の例では、2 つのタグキーと値のペアを指定された Resolver ルールに関連付けます。

```
aws route53resolver tag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:route53resolver:us-west-2:111122223333:resolver-rule/rslvr-rr-42b60677c0example" \
    --tags "Key=my-key-1,Value=my-value-1" "Key=my-key-2,Value=my-value-2"
```

このコマンドでは何も出力されません。

コスト配分でのタグの使用の詳細については、「AWS Billing and Cost Management ユーザーガイド」の「コスト配分タグの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Resolver リソースからタグを削除するには

次の untag-resource の例では、指定された Resolver ルールから 2 つのタグを削除します。

```
aws route53resolver untag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:route53resolver:us-west-2:111122223333:resolver-rule/
rslvr-rr-42b60677c0example" \
    --tag-keys my-key-1 my-key-2
```

このコマンドでは何も出力されません。タグが削除されたことを確認するには、list-tags-for-resource を使用します。

コスト配分でのタグの使用の詳細については、「AWS Billing and Cost Management ユーザーガイド」の「コスト配分タグの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-firewall-config

次のコード例は、update-firewall-config を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ファイアウォール設定を更新するには

次の update-firewall-config の例では、DNS Firewall 設定を更新します。

```
aws route53resolver update-firewall-config \
    --resource-id vpc-31e92222 \
    --firewall-fail-open DISABLED
```

出力:

```
{
    "FirewallConfig": {
        "Id": "rslvr-fc-86016850cexample",
        "ResourceId": "vpc-31e92222",
```

```
        "OwnerId": "123456789012",
        "FirewallFailOpen": "DISABLED"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「DNS Firewall VPC configuration」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateFirewallConfig」を参照してください。

### update-firewall-domains

次のコード例は、update-firewall-domains を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメインリストを更新するには

次の update-firewall-domains の例では、指定した ID を使用してドメインをドメインリストに追加します。

```
aws route53resolver update-firewall-domains \
    --firewall-domain-list-id rslvr-fdl-42b60677cexampleb \
    --operation ADD \
    --domains test1.com test2.com test3.com
```

出力:

```
{
    "Id": "rslvr-fdl-42b60677cexample",
    "Name": "test",
    "Status": "UPDATING",
    "StatusMessage": "Updating the Firewall Domain List"
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Managing your own domain lists」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateFirewallDomains」を参照してください。

### update-firewall-rule-group-association

次のコード例は、update-firewall-rule-group-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ファイアウォールルールグループの関連付けを更新するには

次の update-firewall-rule-group-association の例では、ファイアウォールルールグループの関連付けを更新します。

```
aws route53resolver update-firewall-rule-group-association \
    --firewall-rule-group-association-id rslvr-frgassoc-57e8873d7example \
    --priority 103
```

出力:

```
{
    "FirewallRuleGroupAssociation": {
        "Id": "rslvr-frgassoc-57e8873d7example",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:123456789012:firewall-rule-group-
association/rslvr-frgassoc-57e8873d7example",
        "FirewallRuleGroupId": "rslvr-frg-47f93271fexample",
        "VpcId": "vpc-31e92222",
        "Name": "test-association",
        "Priority": 103,
        "MutationProtection": "DISABLED",
        "Status": "UPDATING",
        "StatusMessage": "Updating the Firewall Rule Group Association Attributes",
        "CreatorRequestId": "2ca1a304-32b3-4f5f-bc4c-EXAMPLE11111",
        "CreationTime": "2021-05-25T21:47:48.755768Z",
        "ModificationTime": "2021-05-25T21:50:09.272569Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Managing associations between your VPC and Route 53 Resolver DNS Firewall rule group」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateFirewallRuleGroupAssociation」を参照してください。

### update-firewall-rule

次のコード例は、update-firewall-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ファイアウォールルールを更新するには

次の update-firewall-rule の例では、指定したパラメータを使用してファイアウォールルールを更新します。

```
aws route53resolver update-firewall-rule \
    --firewall-rule-group-id rslvr-frg-47f93271fexample \
    --firewall-domain-list-id rslvr-fdl-9e956e9ffexample \
    --priority 102
```

出力:

```
{
    "FirewallRule": {
        "FirewallRuleGroupId": "rslvr-frg-47f93271fexample",
        "FirewallDomainListId": "rslvr-fdl-9e956e9ffexample",
        "Name": "allow-rule",
        "Priority": 102,
        "Action": "ALLOW",
        "CreatorRequestId": "d81e3fb7-020b-415e-939f-EXAMPLE11111",
        "CreationTime": "2021-05-25T21:44:00.346093Z",
        "ModificationTime": "2021-05-25T21:45:59.611600Z"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Managing rule groups and rules in DNS Firewall」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateFirewallRule」を参照してください。

### update-resolver-endpoint

次のコード例は、update-resolver-endpoint を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Resolver エンドポイントの名前を更新するには

次の update-resolver-endpoint の例では、Resolver エンドポイントの名前を更新します。他の値の更新はサポートされていません。

```
aws route53resolver update-resolver-endpoint \
    --resolver-endpoint-id rslvr-in-b5d45e32bdc445f09 \
    --name my-renamed-inbound-endpoint
```

出力:

```
{
    "ResolverEndpoint": {
        "Id": "rslvr-in-b5d45e32bdexample",
        "CreatorRequestId": "2020-01-02-18:48",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:111122223333:resolver-endpoint/
rslvr-in-b5d45e32bdexample",
        "Name": "my-renamed-inbound-endpoint",
        "SecurityGroupIds": [
            "sg-f62bexam"
        ],
        "Direction": "INBOUND",
        "IpAddressCount": 2,
        "HostVPCId": "vpc-304bexam",
        "Status": "OPERATIONAL",
        "StatusMessage": "This Resolver Endpoint is operational.",
        "CreationTime": "2020-01-01T18:33:59.265Z",
        "ModificationTime": "2020-01-08T18:33:59.265Z"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateResolverEndpoint」を参照してください。

### update-resolver-rule

次のコード例は、update-resolver-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Resolver エンドポイントの設定を更新するには

次の update-resolver-rule の例では、ルールの名前、DNS クエリの転送先でオンプレミスネットワーク上の IP アドレス、クエリをネットワークに転送するために使用するアウトバウンド Resolver エンドポイントの ID を更新します。

注 TargetIps の既存の値は上書きされるため、更新後にルールに含めるすべての IP アドレスを指定する必要があります。

```
aws route53resolver update-resolver-rule \
    --resolver-rule-id rslvr-rr-1247fa64f3example \
    --config Name="my-2nd-rule",TargetIps=[{Ip=192.0.2.45,Port=53},
{Ip=192.0.2.46,Port=53}],ResolverEndpointId=rslvr-out-7b89ed0d25example
```

出力:

```
{
    "ResolverRule": {
        "Id": "rslvr-rr-1247fa64f3example",
        "CreatorRequestId": "2020-01-02-18:47",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:111122223333:resolver-rule/rslvr-
rr-1247fa64f3example",
        "DomainName": "www.example.com.",
        "Status": "COMPLETE",
        "StatusMessage": "[Trace id: 1-5dcc90b9-8a8ee860aba1ebd89example]
 Successfully updated Resolver Rule.",
        "RuleType": "FORWARD",
        "Name": "my-2nd-rule",
        "TargetIps": [
            {
                "Ip": "192.0.2.45",
                "Port": 53
            },
            {
                "Ip": "192.0.2.46",
                "Port": 53
            }
        ],
        "ResolverEndpointId": "rslvr-out-7b89ed0d25example",
        "OwnerId": "111122223333",
```

```
        "ShareStatus": "NOT_SHARED"
    }
}
```

例 2: 「config」設定ファイルを使用して Resolver エンドポイント設定を更新するには

または、JSON ファイルに config 設定を含め、update-resolver-rule を呼び出すときにそのファイルを指定することもできます。

```
aws route53resolver update-resolver-rule \
    --resolver-rule-id rslvr-rr-1247fa64f3example \
    --config file://c:\temp\update-resolver-rule.json
```

update-resolver-rule.json の内容。

```
{
    "Name": "my-2nd-rule",
    "TargetIps": [
        {
            "Ip": "192.0.2.45",
            "Port": 53
        },
        {
            "Ip": "192.0.2.46",
            "Port": 53
        }
    ],
    "ResolverEndpointId": "rslvr-out-7b89ed0d25example"
}
```

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「ルールを作成または編集するときに指定する値」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateResolverRule」を参照してください。

## AWS CLI を使用する Amazon S3 の例

次のコード例は、Amazon S3 で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック


- アクション


## アクション

### abort-multipart-upload

次のコード例は、abort-multipart-upload を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定したマルチパートアップロードを中止するには

次の abort-multipart-upload コマンドは、バケット amzn-s3-demo-bucket 内のキー multipart/01 のマルチパートアップロードを中止します。

```
aws s3api abort-multipart-upload \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --key multipart/01 \
    --upload-
id dfRtDYU0WWCCcH43C3WFbkRONycyCpTJJvxu2i5GYkZljF.Yxwh6XG7WfS2vC4to6HiV6Yjlx.cph0gtNBtJ8P3UR
```

このコマンドに必要なアップロード ID create-multipart-upload はによって出力され、list-multipart-uploads で取得することもできます。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AbortMultipartUpload」を参照してください。

### complete-multipart-upload

次のコード例は、complete-multipart-upload を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、バケット amzn-s3-demo-bucket 内のキー multipart/01 のマルチパートアップロードを完了します。

```
aws s3api complete-multipart-upload --multipart-upload file://
mpustruct --bucket amzn-s3-demo-bucket --key 'multipart/01' --upload-
id dfRtDYU0WWCCcH43C3WFbkRONycyCpTJJvxu2i5GYkZljF.Yxwh6XG7WfS2vC4to6HiV6Yjlx.cph0gtNBtJ8P3UR
```

このコマンドに必要なアップロード ID create-multipart-upload はによって出力され、list-multipart-uploads で取得することもできます。

上記のコマンドのマルチパートアップロードオプションは、完全なファイルに再構成する必要があるマルチパートアップロードの部分を記述した JSON 構造を採用しています。この例では、file:// プレフィックスを使用して、mpustruct という名前のローカルフォルダーにあるファイルから JSON 構造を読み込みます。

mpustruct:

```
{
  "Parts": [
    {
      "ETag": "e868e0f4719e394144ef36531ee6824c",
      "PartNumber": 1
    },
    {
      "ETag": "6bb2b12753d66fe86da4998aa33fffb0",
      "PartNumber": 2
    },
    {
      "ETag": "d0a0112e841abec9c9ec83406f0159c8",
      "PartNumber": 3
    }
  ]
}
```

各パートの ETag 値は、upload-part コマンドを使用してパートをアップロードするたびに出力されます。また、list-parts を呼び出して取得したり、各パートの MD5 チェックサムを取得して計算したりすることもできます。

出力:

```
{
    "ETag": "\"3944a9f7a4faab7f78788ff6210f63f0-3\"",
    "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
    "Location": "https://amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com/multipart%2F01",
    "Key": "multipart/01"
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CompleteMultipartUpload」を参照してください。

### copy-object

次のコード例は、copy-object を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、bucket-1 から bucket-2 にオブジェクトをコピーします。

```
aws s3api copy-object --copy-source bucket-1/test.txt --key test.txt --
bucket bucket-2
```

出力:

```
{
    "CopyObjectResult": {
        "LastModified": "2015-11-10T01:07:25.000Z",
        "ETag": "\"589c8b79c230a6ecd5a7e1d040a9a030\""
    },
    "VersionId": "YdnYvTCVDqRRFA.NFJjy36p0hxifMlkA"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CopyObject」を参照してください。

### cp

次のコード例は、cp を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ローカルファイルを S3 にコピーする

次の cp コマンドは、1 つのファイルを指定されたバケットとキーにコピーします。

```
aws s3 cp test.txt s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
```

出力:

```
upload: test.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
```

例 2: 有効期限のある S3 にローカルファイルをコピーする

次の cp コマンドは、指定された ISO 8601 タイムスタンプで期限切れになる指定されたバケットとキーに 1 つのファイルをコピーします。

```
aws s3 cp test.txt s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt \
    --expires 2014-10-01T20:30:00Z
```

出力:

```
upload: test.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
```

例 3: S3 から S3 にファイルをコピーする

次の cp コマンドは、単一の S3 オブジェクトを指定されたバケットとキーにコピーします。

```
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
```

出力:

```
copy: s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
```

例 4: S3 オブジェクトをローカルファイルにコピーする

次の cp コマンドは、1 つのオブジェクトを指定されたファイルにローカルにコピーします。

```
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt test2.txt
```

出力:

```
download: s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt to test2.txt
```

例 5: バケットから別のバケットに S3 オブジェクトをコピーする

次の cp コマンドは、元の名前を保持しながら、単一のオブジェクトを指定されたバケットにコピーします。

```
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt s3://amzn-s3-demo-bucket2/
```

出力:

```
copy: s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket2/test.txt
```

例 6: S3 オブジェクトを再帰的にローカルディレクトリにコピーする

パラメータ --recursive で渡された場合、次の cp コマンドは、指定されたプレフィックスとバケットのすべてのオブジェクトを指定されたディレクトリに再帰的にコピーします。この例では、バケット amzn-s3-demo-bucket にはオブジェクト test1.txt と test2.txt があります。

```
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket . \
    --recursive
```

出力:

```
download: s3://amzn-s3-demo-bucket/test1.txt to test1.txt
download: s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt to test2.txt
```

例 7: ローカルファイルを S3 に再帰的にコピーする

パラメータ --recursive で渡された場合、次の cp コマンドは、--excludeパラメータを使用して一部のファイルを除外しながら、指定されたディレクトリ内のすべてのファイルを指定されたバケットとプレフィックスに再帰的にコピーします。この例では、myDir ディレクトリにファイル test1.txt と test2.jpg があります。

```
aws s3 cp myDir s3://amzn-s3-demo-bucket/ \
    --recursive \
    --exclude "*.jpg"
```

出力:

```
upload: myDir/test1.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/test1.txt
```

例 8: S3 オブジェクトを別のバケットに再帰的にコピーする

パラメータ --recursive で渡された場合、次の cp コマンドは、--exclude パラメータを使用して一部のオブジェクトを除外しながら、指定されたバケット内のすべてのオブジェクトを別のバケットに再帰的にコピーします。この例では、バケット amzn-s3-demo-bucket にはオブジェクト test1.txt と another/test1.txt があります。

```
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/ s3://amzn-s3-demo-bucket2/ \
    --recursive \
    --exclude "another/*"
```

出力:

```
copy: s3://amzn-s3-demo-bucket/test1.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket2/test1.txt
```

--exclude と --include のオプションを組み合わせて、パターンに一致するオブジェクトのみをコピーできます。ただし、他のすべてのオブジェクトはコピーできません。

```
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/logs/ s3://amzn-s3-demo-bucket2/logs/ \
    --recursive \
    --exclude "*" \
    --include "*.log"
```

出力:

```
copy: s3://amzn-s3-demo-bucket/logs/test/test.log to s3://amzn-s3-demo-bucket2/logs/
test/test.log
copy: s3://amzn-s3-demo-bucket/logs/test3.log to s3://amzn-s3-demo-bucket2/logs/
test3.log
```

例 9: S3 オブジェクトのコピー中にアクセスコントロールリスト (ACL) を設定する

次の cp コマンドは、ACL を public-read-write に設定しながら、単一のオブジェクトを指定されたバケットとキーにコピーします。

```
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt \
    --acl public-read-write
```

出力:

```
copy: s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
```

--acl オプションを使用している場合は、関連する IAM ポリシーに "s3:PutObjectAcl" アクションが含まれていることを確認してください。

```
aws iam get-user-policy \
    --user-name myuser \
    --policy-name mypolicy
```

出力:

```
{
    "UserName": "myuser",
    "PolicyName": "mypolicy",
    "PolicyDocument": {
        "Version":"2012-10-17",
        "Statement": [
            {
                "Action": [
                    "s3:PutObject",
                    "s3:PutObjectAcl"
                ],
                "Resource": [
                    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
                ],
                "Effect": "Allow",
                "Sid": "Stmt1234567891234"
            }
        ]
    }
}
```

例 10: S3 オブジェクトにアクセス許可を付与する

次の cp コマンドは、URI で識別されるすべてのユーザーに読み取りアクセスを付与し、正規 ID で識別される特定のユーザーに完全なコントロールを付与する --grants オプションの使用方法を示しています。

```
aws s3 cp file.txt s3://amzn-s3-demo-bucket/ --grants read=uri=http://
acs.amazonaws.com/groups/global/
AllUsers full=id=79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be
```

出力:

```
upload: file.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/file.txt
```

例 11: ローカルファイルストリームを S3 にアップロードする

PowerShell は、パイプ入力のエンコーディングを変更したり、パイプ入力に CRLF を追加したりする場合があります。

次の cp コマンドは、ローカルファイルストリームを標準入力から指定されたバケットとキーにアップロードします。

```
aws s3 cp - s3://amzn-s3-demo-bucket/stream.txt
```

例 12: 50GB を超えるローカルファイルストリームを S3 にアップロードする

次の cp コマンドは、51GB のローカルファイルストリームを標準入力から指定されたバケットとキーにアップロードします。--expected-size オプションを指定する必要があります。指定しないと、デフォルトのパート制限である 10,000 に達したときにアップロードに失敗する可能性があります。

```
aws s3 cp - s3://amzn-s3-demo-bucket/stream.txt --expected-size 54760833024
```

例 13: S3 オブジェクトをローカルファイルストリームとしてダウンロードする

PowerShell は、パイプ出力またはリダイレクト出力のエンコーディングを変更したり、CRLF を追加したりすることがあります。

次の cp コマンドは、標準出力へのストリームとして S3 オブジェクトをローカルにダウンロードします。ストリームとしてのダウンロードは現在、--recursive パラメータと互換性がありません。

```
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/stream.txt -
```

例 14: S3 アクセスポイントにアップロードする

次の cp コマンドは、キー (mykey) のアクセスポイント (myaccesspoint) に単一のファイル (mydoc.txt) をアップロードします。

```
aws s3 cp mydoc.txt s3://arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/
myaccesspoint/mykey
```

出力:

```
upload: mydoc.txt to s3://arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/
myaccesspoint/mykey
```

例 15: S3 アクセスポイントからダウンロードする

次の cp コマンドは、アクセスポイント (myaccesspoint) からローカルファイル (mydoc.txt) に単一のオブジェクト (mykey) をダウンロードします。

```
aws s3 cp s3://arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/myaccesspoint/
mykey mydoc.txt
```

出力:

```
download: s3://arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/myaccesspoint/mykey to
 mydoc.txt
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Cp」を参照してください。

### create-bucket

次のコード例は、create-bucket を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: バケットを作成するには

次の create-bucket の例は、amzn-s3-demo-bucket という名前のバケットを作成します。

```
aws s3api create-bucket \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "Location": "/amzn-s3-demo-bucket"
```

```
}
```

詳細については、「Amazon S3 ユーザーガイド」の「バケットの作成」を参照してください。

例 2: 所有者の強制を使用してバケットを作成するには

次の create-bucket の例は、S3 オブジェクトの所有権のバケット所有者の強制設定を使用して、amzn-s3-demo-bucket という名前のバケットを作成します。

```
aws s3api create-bucket \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --region us-east-1 \
    --object-ownership BucketOwnerEnforced
```

出力:

```
{
    "Location": "/amzn-s3-demo-bucket"
}
```

詳細については、Amazon S3 ユーザーガイドのオブジェクトの所有権のコントロールと ACL の無効化を参照してください。

例 3: ``us-east-1`` リージョンの外にバケットを作成するには

次の create-bucket の例は、eu-west-1 リージョンに amzn-s3-demo-bucket という名前のバケットを作成します。us-east-1 の外にある目的のリージョンにバケットを作成するには、適切な LocationConstraint を指定する必要があります。

```
aws s3api create-bucket \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --region eu-west-1 \
    --create-bucket-configuration LocationConstraint=eu-west-1
```

出力:

```
{
    "Location": "http://amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com/"
}
```

詳細については、「Amazon S3 ユーザーガイド」の「バケットの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateBucket」を参照してください。

### create-multipart-upload

次のコード例は、create-multipart-upload を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、キー multipart/01 を使用して、バケット amzn-s3-demo-bucket にマルチパートアップロードを作成します。

```
aws s3api create-multipart-upload --bucket amzn-s3-demo-bucket --key 'multipart/01'
```

出力:

```
{
    "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
    "UploadId":
 "dfRtDYU0WWCCcH43C3WFbkRONycyCpTJJvxu2i5GYkZljF.Yxwh6XG7WfS2vC4to6HiV6Yjlx.cph0gtNBtJ8P3URC
    "Key": "multipart/01"
}
```

完成したファイルは、amzn-s3-demo-bucket バケット内の multipart というフォルダで 01 という名前が付けられます。upload-part コマンドで使用できるように、アップロード ID、キー、バケット名を保存します。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateMultipartUpload」を参照してください。

### delete-bucket-analytics-configuration

次のコード例は、delete-bucket-analytics-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットの分析設定を削除するには

次の delete-bucket-analytics-configuration の例では、指定されたバケットと ID の分析設定を削除します。

```
aws s3api delete-bucket-analytics-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --id 1
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteBucketAnalyticsConfiguration」を参照してください。

### delete-bucket-cors

次のコード例は、delete-bucket-cors を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、amzn-s3-demo-bucket という名前のバケットから Cross-Origin Resource Sharing 設定を削除します。

```
aws s3api delete-bucket-cors --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteBucketCors」を参照してください。

### delete-bucket-encryption

次のコード例は、delete-bucket-encryption を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットのサーバー側の暗号化設定を削除するには

次の delete-bucket-encryption の例では、指定したバケットのサーバー側の暗号化設定を削除します。

```
aws s3api delete-bucket-encryption \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteBucketEncryption」を参照してください。

### delete-bucket-intelligent-tiering-configuration

次のコード例は、delete-bucket-intelligent-tiering-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットの S3 Intelligent-Tiering 設定を削除するには

次の delete-bucket-intelligent-tiering-configuration の例では、ExampleConfig という名前の S3 Intelligent-Tiering 設定をバケットから削除します。

```
aws s3api delete-bucket-intelligent-tiering-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --id ExampleConfig
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon S3 ユーザーガイド」の「S3 Intelligent-Tiering の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteBucketIntelligentTieringConfiguration」を参照してください。

### delete-bucket-inventory-configuration

次のコード例は、delete-bucket-inventory-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットのインベントリ設定を削除するには

次の delete-bucket-inventory-configuration の例では、指定したバケットで ID 1 を持つインベントリ設定を削除します。

```
aws s3api delete-bucket-inventory-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --id 1
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteBucketInventoryConfiguration」を参照してください。

### delete-bucket-lifecycle

次のコード例は、delete-bucket-lifecycle を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、amzn-s3-demo-bucket という名前のバケットからライフサイクル設定を削除します。

```
aws s3api delete-bucket-lifecycle --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteBucketLifecycle」を参照してください。

### delete-bucket-metrics-configuration

次のコード例は、delete-bucket-metrics-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットのメトリクス設定を削除するには

次の delete-bucket-metrics-configuration の例では、指定したバケットと ID のメトリクス設定を削除します。

```
aws s3api delete-bucket-metrics-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --id 123
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteBucketMetricsConfiguration」を参照してください。

### delete-bucket-ownership-controls

次のコード例は、delete-bucket-ownership-controls を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットのバケット所有権設定を削除するには

次の delete-bucket-ownership-controls の例では、バケットのバケット所有権設定を削除します。

```
aws s3api delete-bucket-ownership-controls \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon S3 ユーザーガイド」の「既存のバケットでのオブジェクトの所有権の設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteBucketOwnershipControls」を参照してください。

### delete-bucket-policy

次のコード例は、delete-bucket-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、amzn-s3-demo-bucket という名前のバケットからバケットポリシーを削除します。

```
aws s3api delete-bucket-policy --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteBucketPolicy」を参照してください。

### delete-bucket-replication

次のコード例は、delete-bucket-replication を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、amzn-s3-demo-bucket という名前のバケットからレプリケーションの設定を削除します。

```
aws s3api delete-bucket-replication --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteBucketReplication」を参照してください。

### delete-bucket-tagging

次のコード例は、delete-bucket-tagging を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、amzn-s3-demo-bucket という名前のバケットからタグの設定を削除します。

```
aws s3api delete-bucket-tagging --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteBucketTagging」を参照してください。

### delete-bucket-website

次のコード例は、delete-bucket-website を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、amzn-s3-demo-bucket という名前のバケットからウェブサイト設定を削除します。

```
aws s3api delete-bucket-website --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteBucketWebsite」を参照してください。

### delete-bucket

次のコード例は、delete-bucket を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、amzn-s3-demo-bucket という名前のバケットを削除します。

```
aws s3api delete-bucket --bucket amzn-s3-demo-bucket --region us-east-1
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteBucket」を参照してください。

### delete-object-tagging

次のコード例は、delete-object-tagging を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オブジェクトのタグセットを削除するには

次の delete-object-tagging の例では、指定したキーを持つタグをオブジェクト doc1.rtf から削除します。

```
aws s3api delete-object-tagging \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --key doc1.rtf
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteObjectTagging」を参照してください。

### delete-object

次のコード例は、delete-object を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、amzn-s3-demo-bucket という名前のバケットから test.txt という名前のオブジェクトを削除します。

```
aws s3api delete-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key test.txt
```

バケットバージョニングが有効になっている場合、出力には削除マーカーのバージョン ID が含まれます。

```
{
```

```
  "VersionId": "9_gKg5vG56F.TTEUdwkxGpJ3tNDlWlGq",
  "DeleteMarker": true
}
```

オブジェクトの削除の詳細については、「Amazon S3 ユーザーガイド」の「オブジェクトの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteObject」を参照してください。

### delete-objects

次のコード例は、delete-objects を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、amzn-s3-demo-bucket という名前のバケットからオブジェクトを削除します。

```
aws s3api delete-objects --bucket amzn-s3-demo-bucket --delete file://delete.json
```

delete.json は、現在のディレクトリにある JSON ドキュメントで、削除するオブジェクトを指定します。

```
{
  "Objects": [
    {
      "Key": "test1.txt"
    }
  ],
  "Quiet": false
}
```

出力:

```
{
    "Deleted": [
        {
            "DeleteMarkerVersionId": "mYAT5Mc6F7aeUL8SS7FAAqUPO1koHwzU",
            "Key": "test1.txt",
```

```
            "DeleteMarker": true
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteObjects」を参照してください。

### delete-public-access-block

次のコード例は、delete-public-access-block を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットのブロックパブリックアクセス設定を削除するには

次の delete-public-access-block の例では、指定したバケットのブロックパブリックアクセス設定を削除します。

```
aws s3api delete-public-access-block \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePublicAccessBlock」を参照してください。

### get-bucket-accelerate-configuration

次のコード例は、get-bucket-accelerate-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットの加速設定を取得するには

次の get-bucket-accelerate-configuration の例では、指定したバケットの加速設定を取得します。

```
aws s3api get-bucket-accelerate-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

出力:

```
{
    "Status": "Enabled"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetBucketAccelerateConfiguration」を参照してください。

### get-bucket-acl

次のコード例は、get-bucket-acl を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、amzn-s3-demo-bucket という名前のバケットのアクセス制御リストを取得します。

```
aws s3api get-bucket-acl --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

出力:

```
{
    "Owner": {
        "DisplayName": "my-username",
        "ID": "7009a8971cd538e11f6b6606438875e7c86c5b672f46db45460ddcd087d36c32"
    },
    "Grants": [
        {
            "Grantee": {
                "DisplayName": "my-username",
                "ID":
 "7009a8971cd538e11f6b6606438875e7c86c5b672f46db45460ddcd087d36c32"
            },
            "Permission": "FULL_CONTROL"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetBucketAcl」を参照してください。

### get-bucket-analytics-configuration

次のコード例は、get-bucket-analytics-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

特定の ID を持つバケットの分析設定を取得するには

次の get-bucket-analytics-configuration の例では、指定されたバケットと ID の分析設定を表示します。

```
aws s3api get-bucket-analytics-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --id 1
```

出力:

```
{
    "AnalyticsConfiguration": {
        "StorageClassAnalysis": {},
        "Id": "1"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetBucketAnalyticsConfiguration」を参照してください。

### get-bucket-cors

次のコード例は、get-bucket-cors を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、amzn-s3-demo-bucket という名前のバケットの Cross-Origin Resource Sharing 設定を取得します。

```
aws s3api get-bucket-cors --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

出力:

```
{
```

```
    "CORSRules": [
        {
            "AllowedHeaders": [
                "*"
            ],
            "ExposeHeaders": [
                "x-amz-server-side-encryption"
            ],
            "AllowedMethods": [
                "PUT",
                "POST",
                "DELETE"
            ],
            "MaxAgeSeconds": 3000,
            "AllowedOrigins": [
                "http://www.example.com"
            ]
        },
        {
            "AllowedHeaders": [
                "Authorization"
            ],
            "MaxAgeSeconds": 3000,
            "AllowedMethods": [
                "GET"
            ],
            "AllowedOrigins": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetBucketCors」を参照してください。

### get-bucket-encryption

次のコード例は、get-bucket-encryption を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットのサーバー側の暗号化設定を取得するには

次の get-bucket-encryption の例では、バケット amzn-s3-demo-bucket のサーバー側の暗号化設定を取得します。

```
aws s3api get-bucket-encryption \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

出力:

```
{
    "ServerSideEncryptionConfiguration": {
        "Rules": [
            {
                "ApplyServerSideEncryptionByDefault": {
                    "SSEAlgorithm": "AES256"
                }
            }
        ]
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetBucketEncryption」を参照してください。

### get-bucket-intelligent-tiering-configuration

次のコード例は、get-bucket-intelligent-tiering-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットで S3 Intelligent-Tiering 設定を取得するには

次の get-bucket-intelligent-tiering-configuration の例では、バケットで ExampleConfig という名前の S3 Intelligent-Tiering 設定を取得します。

```
aws s3api get-bucket-intelligent-tiering-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --id ExampleConfig
```

出力:

```
{
    "IntelligentTieringConfiguration": {
        "Id": "ExampleConfig2",
        "Filter": {
            "Prefix": "images"
        },
        "Status": "Enabled",
        "Tierings": [
            {
                "Days": 90,
                "AccessTier": "ARCHIVE_ACCESS"
            },
            {
                "Days": 180,
                "AccessTier": "DEEP_ARCHIVE_ACCESS"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon S3 ユーザーガイド」の「S3 Intelligent-Tiering の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetBucketIntelligentTieringConfiguration」を参照してください。

### get-bucket-inventory-configuration

次のコード例は、get-bucket-inventory-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットのインベントリ設定を取得するには

次の get-bucket-inventory-configuration の例では、ID 1 を持つ指定したバケットのインベントリ設定を取得します。

```
aws s3api get-bucket-inventory-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --id 1
```

出力:

```
{
    "InventoryConfiguration": {
        "IsEnabled": true,
        "Destination": {
            "S3BucketDestination": {
                "Format": "ORC",
                "Bucket": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
                "AccountId": "123456789012"
            }
        },
        "IncludedObjectVersions": "Current",
        "Id": "1",
        "Schedule": {
            "Frequency": "Weekly"
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetBucketInventoryConfiguration」を参照してください。

### get-bucket-lifecycle-configuration

次のコード例は、get-bucket-lifecycle-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、amzn-s3-demo-bucket という名前のバケットのライフサイクル設定を取得します。

```
aws s3api get-bucket-lifecycle-configuration --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

出力:

```
{
    "Rules": [
        {
            "ID": "Move rotated logs to Glacier",
            "Prefix": "rotated/",
            "Status": "Enabled",
            "Transitions": [
                {
```

```
                    "Date": "2015-11-10T00:00:00.000Z",
                    "StorageClass": "GLACIER"
                }
            ]
        },
        {
            "Status": "Enabled",
            "Prefix": "",
            "NoncurrentVersionTransitions": [
                {
                    "NoncurrentDays": 0,
                    "StorageClass": "GLACIER"
                }
            ],
            "ID": "Move old versions to Glacier"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetBucketLifecycleConfiguration」を参照してください。

### get-bucket-lifecycle

次のコード例は、get-bucket-lifecycle を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、amzn-s3-demo-bucket という名前のバケットのライフサイクル設定を取得します。

```
aws s3api get-bucket-lifecycle --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

出力:

```
{
  "Rules": [
    {
      "ID": "Move to Glacier after sixty days (objects in logs/2015/)",
      "Prefix": "logs/2015/",
      "Status": "Enabled",
      "Transition": {
```

```
        "Days": 60,
        "StorageClass": "GLACIER"
      }
    },
    {
      "Expiration": {
        "Date": "2016-01-01T00:00:00.000Z"
      },
      "ID": "Delete 2014 logs in 2016.",
      "Prefix": "logs/2014/",
      "Status": "Enabled"
    }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetBucketLifecycle」を参照してください。

### get-bucket-location

次のコード例は、get-bucket-location を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、amzn-s3-demo-bucket という名前のバケットの場所の制約を取得します (制約が存在する場合)。

```
aws s3api get-bucket-location --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

出力:

```
{
    "LocationConstraint": "us-west-2"
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetBucketLocation」を参照してください。

### get-bucket-logging

次のコード例は、get-bucket-logging を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットのログ記録ステータスを取得するには

次の get-bucket-logging の例では、指定したバケットのログ記録ステータスを取得します。

```
aws s3api get-bucket-logging \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

出力:

```
{
    "LoggingEnabled": {
        "TargetPrefix": "",
        "TargetBucket": "amzn-s3-demo-bucket-logs"
          }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetBucketLogging」を参照してください。

### get-bucket-metrics-configuration

次のコード例は、get-bucket-metrics-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

特定の ID を持つバケットのメトリクス設定を取得するには

次の get-bucket-metrics-configuration の例では、指定したバケットと ID のメトリクス設定を表示します。

```
aws s3api get-bucket-metrics-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --id 123
```

出力:

```
{
    "MetricsConfiguration": {
        "Filter": {
```

```
            "Prefix": "logs"
        },
        "Id": "123"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetBucketMetricsConfiguration」を参照してください。

### get-bucket-notification-configuration

次のコード例は、get-bucket-notification-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、amzn-s3-demo-bucket という名前のバケットの通知設定を取得します。

```
aws s3api get-bucket-notification-configuration --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

出力:

```
{
    "TopicConfigurations": [
        {
            "Id": "YmQzMmEwM2EjZWVlI0NGItNzVtZjI1MC00ZjgyLWZDBiZWNl",
            "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-notification-topic",
            "Events": [
                "s3:ObjectCreated:*"
            ]
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetBucketNotificationConfiguration」を参照してください。

### get-bucket-notification

次のコード例は、get-bucket-notification を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、amzn-s3-demo-bucket という名前のバケットの通知設定を取得します。

```
aws s3api get-bucket-notification --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

出力:

```
{
    "TopicConfiguration": {
        "Topic": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-notification-topic",
        "Id": "YmQzMmEwM2EjZWVlI0NGItNzVtZjI1MC00ZjgyLWZDBiZWNl",
        "Event": "s3:ObjectCreated:*",
        "Events": [
            "s3:ObjectCreated:*"
        ]
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetBucketNotification」を参照してください。

### get-bucket-ownership-controls

次のコード例は、get-bucket-ownership-controls を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットのバケット所有権設定を取得するには

次の get-bucket-ownership-controls の例では、バケットのバケット所有権設定を取得します。

```
aws s3api get-bucket-ownership-controls \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

出力:

```
{
    "OwnershipControls": {
        "Rules": [
```

```
            {
                "ObjectOwnership": "BucketOwnerEnforced"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「Amazon S3 ユーザーガイド」の「S3 バケットのオブジェクト所有権設定の表示」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetBucketOwnershipControls」を参照してください。

### get-bucket-policy-status

次のコード例は、get-bucket-policy-status を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットがパブリックかどうかを示すバケットのポリシーステータスを取得するには

次の get-bucket-policy-status の例では、バケット amzn-s3-demo-bucket のポリシーステータスを取得します。

```
aws s3api get-bucket-policy-status \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

出力:

```
{
    "PolicyStatus": {
        "IsPublic": false
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetBucketPolicyStatus」を参照してください。

### get-bucket-policy

次のコード例は、get-bucket-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、amzn-s3-demo-bucket という名前のバケットのバケットポリシーを取得します。

```
aws s3api get-bucket-policy --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

出力:

```
{
    "Policy": "{\"Version\":\"2008-10-17\",\"Statement\":[{\"Sid\":\"\",\"Effect
\":\"Allow\",\"Principal\":\"*\",\"Action\":\"s3:GetObject\",\"Resource\":
\"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*\"},{\"Sid\":\"\",\"Effect\":\"Deny\",
\"Principal\":\"*\",\"Action\":\"s3:GetObject\",\"Resource\":\"arn:aws:s3:::amzn-s3-
demo-bucket/secret/*\"}]}"
}
```

次の例は、Amazon S3 バケットポリシーをダウンロードしてファイルを変更し、put-bucket-policy を使用して変更したバケットポリシーを適用する方法を示しています。バケットポリシーをファイルにダウンロードするには、以下を実行します。

```
aws s3api get-bucket-policy --bucket amzn-s3-demo-bucket --query Policy --output
 text > policy.json
```

その後、必要に応じて policy.json ファイルを変更できます。最後に、次のコマンドを実行して、変更したポリシーを S3 バケットに適用することができます。

必要に応じて policy.json ファイル。最後に、次のコマンドを実行して、変更したポリシーを S3 バケットに適用することができます。

必要に応じてファイル。最後に、次のコマンドを実行して、変更したポリシーを S3 バケットに適用することができます。

```
aws s3api put-bucket-policy --bucket amzn-s3-demo-bucket --policy file://policy.json
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetBucketPolicy」を参照してください。

### get-bucket-replication

次のコード例は、get-bucket-replication を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、amzn-s3-demo-bucket という名前のバケットのレプリケーション設定を取得します。

```
aws s3api get-bucket-replication --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

出力:

```
{
    "ReplicationConfiguration": {
        "Rules": [
            {
                "Status": "Enabled",
                "Prefix": "",
                "Destination": {
                    "Bucket": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-backup",
                    "StorageClass": "STANDARD"
                },
                "ID": "ZmUwNzE4ZmQ4tMjVhOS00MTlkLOGI4NDkzZTIWJjNTUtYTA1"
            }
        ],
        "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/s3-replication-role"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetBucketReplication」を参照してください。

### get-bucket-request-payment

次のコード例は、get-bucket-request-payment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットのリクエストの支払い設定を取得するには

次の get-bucket-request-payment の例では、指定したバケットのリクエスタ支払いの設定を取得します。

```
aws s3api get-bucket-request-payment \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

出力:

```
{
    "Payer": "BucketOwner"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetBucketRequestPayment」を参照してください。

### get-bucket-tagging

次のコード例は、get-bucket-tagging を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、amzn-s3-demo-bucket という名前のバケットのタグ付け設定を取得します。

```
aws s3api get-bucket-tagging --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

出力:

```
{
    "TagSet": [
        {
            "Value": "marketing",
            "Key": "organization"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetBucketTagging」を参照してください。

### get-bucket-versioning

次のコード例は、get-bucket-versioning を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、amzn-s3-demo-bucket という名前のバケットのバージョニング設定を取得します。

```
aws s3api get-bucket-versioning --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

出力:

```
{
    "Status": "Enabled"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetBucketVersioning」を参照してください。

### get-bucket-website

次のコード例は、get-bucket-website を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、amzn-s3-demo-bucket という名前のバケットの静的ウェブサイト設定を取得します。

```
aws s3api get-bucket-website --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

出力:

```
{
    "IndexDocument": {
        "Suffix": "index.html"
    },
    "ErrorDocument": {
        "Key": "error.html"
```

```
    }
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetBucketWebsite」を参照してください。

### get-object-acl

次のコード例は、get-object-acl を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、amzn-s3-demo-bucket という名前のバケット内のオブジェクトのアクセス制御リストを取得します。

```
aws s3api get-object-acl --bucket amzn-s3-demo-bucket --key index.html
```

出力:

```
{
    "Owner": {
        "DisplayName": "my-username",
        "ID": "7009a8971cd538e11f6b6606438875e7c86c5b672f46db45460ddcd087d36c32"
    },
    "Grants": [
        {
            "Grantee": {
                "DisplayName": "my-username",
                "ID":
 "7009a8971cd538e11f6b6606438875e7c86c5b672f46db45460ddcd087d36c32"
            },
            "Permission": "FULL_CONTROL"
        },
        {
            "Grantee": {
                "URI": "http://acs.amazonaws.com/groups/global/AllUsers"
            },
            "Permission": "READ"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetObjectAcl」を参照してください。

### get-object-attributes

次のコード例は、get-object-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オブジェクト自体を返さずにオブジェクトからメタデータを取得するには

次の get-object-attributes の例は、オブジェクト doc1.rtf からメタデータを取得します。

```
aws s3api get-object-attributes \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --key doc1.rtf \
    --object-attributes "StorageClass" "ETag" "ObjectSize"
```

出力:

```
{
    "LastModified": "2022-03-15T19:37:31+00:00",
    "VersionId": "IuCPjXTDzHNfldAuitVBIKJpF2p1fg4P",
    "ETag": "b662d79adeb7c8d787ea7eafb9ef6207",
    "StorageClass": "STANDARD",
    "ObjectSize": 405
}
```

詳細については、「Amazon S3 API リファレンス」の GetObjectAttributes を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetObjectAttributes」を参照してください。

### get-object-legal-hold

次のコード例は、get-object-legal-hold を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オブジェクトのリーガルホールドステータスを取得する

次の get-object-legal-hold の例では、指定したオブジェクトのリーガルホールドステータスを取得します。

```
aws s3api get-object-legal-hold \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket-with-object-lock \
    --key doc1.rtf
```

出力:

```
{
    "LegalHold": {
        "Status": "ON"
    }
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetObjectLegalHold」を参照してください。

### get-object-lock-configuration

次のコード例は、get-object-lock-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットのオブジェクトロック設定を取得するには

次の get-object-lock-configuration 例では、指定されたバケットのオブジェクトロック設定を取得します。

```
aws s3api get-object-lock-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket-with-object-lock
```

出力:

```
{
    "ObjectLockConfiguration": {
        "ObjectLockEnabled": "Enabled",
        "Rule": {
            "DefaultRetention": {
                "Mode": "COMPLIANCE",
                "Days": 50
```

```
            }
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetObjectLockConfiguration」を参照してください。

### get-object-retention

次のコード例は、get-object-retention を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オブジェクトのオブジェクト保持設定を取得するには

次の get-object-retention の例では、指定されたオブジェクトの保持設定を取得します。

```
aws s3api get-object-retention \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket-with-object-lock \
    --key doc1.rtf
```

出力:

```
{
    "Retention": {
        "Mode": "GOVERNANCE",
        "RetainUntilDate": "2025-01-01T00:00:00.000Z"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetObjectRetention」を参照してください。

### get-object-tagging

次のコード例は、get-object-tagging を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オブジェクトにアタッチされたタグを取得するには

次の get-object-tagging 指定したオブジェクトから指定したキーの値を取得します。

```
aws s3api get-object-tagging \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --key doc1.rtf
```

出力:

```
{
    "TagSet": [
        {
            "Value": "confidential",
            "Key": "designation"
        }
    ]
}
```

次の get-object-tagging の例では、タグのないオブジェクト doc2.rtf のタグセットの取得を試行します。

```
aws s3api get-object-tagging \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --key doc2.rtf
```

出力:

```
{
    "TagSet": []
}
```

次の get-object-tagging の例では、複数のタグがあるオブジェクト doc3.rtf のタグセットの取得を試行します。

```
aws s3api get-object-tagging \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --key doc3.rtf
```

出力:

```
{
```

```
    "TagSet": [
        {
            "Value": "confidential",
            "Key": "designation"
        },
        {
            "Value": "finance",
            "Key": "department"
        },
        {
            "Value": "payroll",
            "Key": "team"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetObjectTagging」を参照してください。

### get-object-torrent

次のコード例は、get-object-torrent を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、amzn-s3-demo-bucket という名前のバケット内のオブジェクトのトレントを作成します。

```
aws s3api get-object-torrent --bucket amzn-s3-demo-bucket --key large-video-file.mp4 large-video-file.torrent
```

トレントファイルは、現在のフォルダにローカルに保存されます。出力ファイル名 (large-video-file.torrent) はオプション名なしで指定され、コマンドの最後の引数である必要があります。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetObjectTorrent」を参照してください。

### get-object

次のコード例は、get-object を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次の例は get-object コマンドを使用して、Amazon S3 からオブジェクトをダウンロードします。

```
aws s3api get-object --bucket text-content --key dir/
my_images.tar.bz2 my_images.tar.bz2
```

outfile パラメータは、「--outfile」などのオプション名なしで指定されていることに注意してください。出力ファイルの名前はコマンドの最後のパラメータでなければなりません。

次の例は --range を使用して、オブジェクトから特定のバイト範囲をダウンロードする方法を示しています。バイト範囲には「bytes=」というプレフィックスを付ける必要があることに注意してください。

```
aws s3api get-object --bucket text-content --key dir/my_data --
range bytes=8888-9999 my_data_range
```

オブジェクトの取得の詳細については、「Amazon S3 ユーザーガイド」の「オブジェクトを取得する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetObject」を参照してください。

### get-public-access-block

次のコード例は、get-public-access-block を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットのブロックパブリックアクセス設定を指定または削除するには

次の get-public-access-block の例では、指定したバケットのブロックパブリックアクセス設定を表示します。

```
aws s3api get-public-access-block \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

出力:

```
{
```

```
    "PublicAccessBlockConfiguration": {
        "IgnorePublicAcls": true,
        "BlockPublicPolicy": true,
        "BlockPublicAcls": true,
        "RestrictPublicBuckets": true
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPublicAccessBlock」を参照してください。

### head-bucket

次のコード例は、head-bucket を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、amzn-s3-demo-bucket という名前のバケットへのアクセスを確認します。

```
aws s3api head-bucket --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

バケットが存在し、そのバケットにアクセスできる場合、出力は返されません。それ以外の場合は、エラーメッセージが表示されます。例えば、次のようになります。

```
A client error (404) occurred when calling the HeadBucket operation: Not Found
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「HeadBucket」を参照してください。

### head-object

次のコード例は、head-object を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、amzn-s3-demo-bucket という名前のバケット内のオブジェクトのメタデータを取得します。

```
aws s3api head-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key index.html
```

出力:

```
{
    "AcceptRanges": "bytes",
    "ContentType": "text/html",
    "LastModified": "Thu, 16 Apr 2015 18:19:14 GMT",
    "ContentLength": 77,
    "VersionId": "null",
    "ETag": "\"30a6ec7e1a9ad79c203d05a589c8b400\"",
    "Metadata": {}
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「HeadObject」を参照してください。

### list-bucket-analytics-configurations

次のコード例は、list-bucket-analytics-configurations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットの分析設定のリストを取得するには

次の list-bucket-analytics-configurations の例では、指定したバケットの分析設定のリストを取得します。

```
aws s3api list-bucket-analytics-configurations \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

出力:

```
{
    "AnalyticsConfigurationList": [
        {
            "StorageClassAnalysis": {},
            "Id": "1"
        }
    ],
    "IsTruncated": false
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListBucketAnalyticsConfigurations」を参照してください。

### list-bucket-intelligent-tiering-configurations

次のコード例は、list-bucket-intelligent-tiering-configurations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットのすべての S3 Intelligent-Tiering 設定を取得するには

次の list-bucket-intelligent-tiering-configurations の例では、バケットのすべての S3 Intelligent-Tiering 設定を取得します。

```
aws s3api list-bucket-intelligent-tiering-configurations \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

出力:

```
{
    "IsTruncated": false,
    "IntelligentTieringConfigurationList": [
        {
            "Id": "ExampleConfig",
            "Filter": {
                "Prefix": "images"
            },
            "Status": "Enabled",
            "Tierings": [
                {
                    "Days": 90,
                    "AccessTier": "ARCHIVE_ACCESS"
                },
                {
                    "Days": 180,
                    "AccessTier": "DEEP_ARCHIVE_ACCESS"
                }
            ]
        },
        {
```

```
            "Id": "ExampleConfig2",
            "Status": "Disabled",
            "Tierings": [
                {
                    "Days": 730,
                    "AccessTier": "ARCHIVE_ACCESS"
                }
            ]
        },
        {
            "Id": "ExampleConfig3",
            "Filter": {
                "Tag": {
                    "Key": "documents",
                    "Value": "taxes"
                }
            },
            "Status": "Enabled",
            "Tierings": [
                {
                    "Days": 90,
                    "AccessTier": "ARCHIVE_ACCESS"
                },
                {
                    "Days": 365,
                    "AccessTier": "DEEP_ARCHIVE_ACCESS"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon S3 ユーザーガイド」の「S3 Intelligent-Tiering の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListBucketIntelligentTieringConfigurations」を参照してください。

### `list-bucket-inventory-configurations`

次のコード例は、`list-bucket-inventory-configurations` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットのインベントリ設定のリストを取得するには

次の list-bucket-inventory-configurations の例では、指定したバケットのインベントリ設定をリスト表示します。

```
aws s3api list-bucket-inventory-configurations \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

出力:

```
{
    "InventoryConfigurationList": [
        {
            "IsEnabled": true,
            "Destination": {
                "S3BucketDestination": {
                    "Format": "ORC",
                    "Bucket": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
                    "AccountId": "123456789012"
                }
            },
            "IncludedObjectVersions": "Current",
            "Id": "1",
            "Schedule": {
                "Frequency": "Weekly"
            }
        },
        {
            "IsEnabled": true,
            "Destination": {
                "S3BucketDestination": {
                    "Format": "CSV",
                    "Bucket": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
                    "AccountId": "123456789012"
                }
            },
            "IncludedObjectVersions": "Current",
            "Id": "2",
            "Schedule": {
                "Frequency": "Daily"
            }
```

```
        }
    ],
    "IsTruncated": false
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListBucketInventoryConfigurations」を参照してください。

### list-bucket-metrics-configurations

次のコード例は、list-bucket-metrics-configurations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットのメトリクス設定のリストを取得するには

次の list-bucket-metrics-configurations の例では、指定されたバケットのメトリクス設定のリストを取得します。

```
aws s3api list-bucket-metrics-configurations \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

出力:

```
{
    "IsTruncated": false,
    "MetricsConfigurationList": [
        {
            "Filter": {
                "Prefix": "logs"
            },
            "Id": "123"
        },
        {
            "Filter": {
                "Prefix": "tmp"
            },
            "Id": "234"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListBucketMetricsConfigurations」を参照してください。

### list-buckets

次のコード例は、list-buckets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、list-buckets コマンドを使用してすべての Amazon S3 バケット (すべてのリージョン) の名前を表示します。

```
aws s3api list-buckets --query "Buckets[].Name"
```

クエリオプションで list-buckets の出力をバケット名のみにフィルタリングします。

バケットの詳細については、「Amazon S3 ユーザーガイド」の「バケットの使用」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListBuckets」を参照してください。

### list-multipart-uploads

次のコード例は、list-multipart-uploads を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、amzn-s3-demo-bucket という名前のバケットのすべてのアクティブなマルチパートアップロードを一覧表示します。

```
aws s3api list-multipart-uploads --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

出力:

```
{
    "Uploads": [
        {
            "Initiator": {
                "DisplayName": "username",
```

```
                "ID": "arn:aws:iam::0123456789012:user/username"
            },
            "Initiated": "2015-06-02T18:01:30.000Z",
            "UploadId":
 "dfRtDYU0WWCCcH43C3WFbkRONycyCpTJJvxu2i5GYkZljF.Yxwh6XG7WfS2vC4to6HiV6Yjlx.cph0gtNBtJ8P3URC
            "StorageClass": "STANDARD",
            "Key": "multipart/01",
            "Owner": {
                "DisplayName": "aws-account-name",
                "ID":
 "100719349fc3b6dcd7c820a124bf7aecd408092c3d7b51b38494939801fc248b"
            }
        }
    ],
    "CommonPrefixes": []
}
```

進行中のマルチパートアップロードでは、Amazon S3 のストレージコストが発生します。アクティブなマルチパートアップロードを完了または中止して、その一部をアカウントから削除します。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListMultipartUploads」を参照してください。

### `list-object-versions`

次のコード例は、`list-object-versions` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、amzn-s3-demo-bucket という名前のバケット内のオブジェクトのバージョン情報を取得します。

```
aws s3api list-object-versions --bucket amzn-s3-demo-bucket --prefix index.html
```

出力:

```
{
    "DeleteMarkers": [
        {
            "Owner": {
                "DisplayName": "my-username",
```

```
                "ID":
"7009a8971cd660687538875e7c86c5b672fe116bd438f46db45460ddcd036c32"
            },
            "IsLatest": true,
            "VersionId": "B2VsEK5saUNNHKcOAJj7hIE86RozToyq",
            "Key": "index.html",
            "LastModified": "2015-11-10T00:57:03.000Z"
        },
        {
            "Owner": {
                "DisplayName": "my-username",
                "ID":
"7009a8971cd660687538875e7c86c5b672fe116bd438f46db45460ddcd036c32"
            },
            "IsLatest": false,
            "VersionId": ".FLQEZscLIcfxSq.jsFJ.szUkmng2Yw6",
            "Key": "index.html",
            "LastModified": "2015-11-09T23:32:20.000Z"
        }
    ],
    "Versions": [
        {
            "LastModified": "2015-11-10T00:20:11.000Z",
            "VersionId": "Rb_l2T8UHDkFEwCgJjhlgPOZC0qJ.vpD",
            "ETag": "\"0622528de826c0df5db1258a23b80be5\"",
            "StorageClass": "STANDARD",
            "Key": "index.html",
            "Owner": {
                "DisplayName": "my-username",
                "ID":
"7009a8971cd660687538875e7c86c5b672fe116bd438f46db45460ddcd036c32"
            },
            "IsLatest": false,
            "Size": 38
        },
        {
            "LastModified": "2015-11-09T23:26:41.000Z",
            "VersionId": "rasWWGpgk9E4s0LyTJgusGeRQKLVIAFf",
            "ETag": "\"06225825b8028de826c0df5db1a23be5\"",
            "StorageClass": "STANDARD",
            "Key": "index.html",
            "Owner": {
                "DisplayName": "my-username",
```

```
                "ID":
 "7009a8971cd660687538875e7c86c5b672fe116bd438f46db45460ddcd036c32"
            },
            "IsLatest": false,
            "Size": 38
        },
        {
            "LastModified": "2015-11-09T22:50:50.000Z",
            "VersionId": "null",
            "ETag": "\"d1f45267a863c8392e07d24dd592f1b9\"",
            "StorageClass": "STANDARD",
            "Key": "index.html",
            "Owner": {
                "DisplayName": "my-username",
                "ID":
 "7009a8971cd660687538875e7c86c5b672fe116bd438f46db45460ddcd036c32"
            },
            "IsLatest": false,
            "Size": 533823
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListObjectVersions」を参照してください。

### list-objects-v2

次のコード例は、list-objects-v2 を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケット内のオブジェクトのリストを取得するには

次の list-objects-v2 の例では、指定したバケットのオブジェクトを一覧表示します。

```
aws s3api list-objects-v2 \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

出力:

```
{
```

```
    "Contents": [
        {
            "LastModified": "2019-11-05T23:11:50.000Z",
            "ETag": "\"621503c373607d548b37cff8778d992c\"",
            "StorageClass": "STANDARD",
            "Key": "doc1.rtf",
            "Size": 391
        },
        {
            "LastModified": "2019-11-05T23:11:50.000Z",
            "ETag": "\"a2cecc36ab7c7fe3a71a273b9d45b1b5\"",
            "StorageClass": "STANDARD",
            "Key": "doc2.rtf",
            "Size": 373
        },
        {
            "LastModified": "2019-11-05T23:11:50.000Z",
            "ETag": "\"08210852f65a2e9cb999972539a64d68\"",
            "StorageClass": "STANDARD",
            "Key": "doc3.rtf",
            "Size": 399
        },
        {
            "LastModified": "2019-11-05T23:11:50.000Z",
            "ETag": "\"d1852dd683f404306569471af106988e\"",
            "StorageClass": "STANDARD",
            "Key": "doc4.rtf",
            "Size": 6225
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI API リファレンス」の「ListObjectsV2」を参照してください。

### `list-objects`

次のコード例は、`list-objects` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次の例は、`list-objects` コマンドを使用して、指定されたバケット内のすべてのオブジェクトの名前を表示します。

```
aws s3api list-objects --bucket text-content --query 'Contents[].{Key: Key, Size:
 Size}'
```

この例では、--query 引数を使用して list-objects の出力を各オブジェクトのキー値とサイズでフィルタリングしています。

オブジェクトの詳細については、「Amazon S3 デベロッパーガイド」の「Working with Amazon S3 Objects」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListObjects」を参照してください。

### list-parts

次のコード例は、list-parts を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、バケット multipart/01 内のキーを使用してマルチパートアップロード用にアップロードされたすべてのパートを一覧表示しますamzn-s3-demo-bucket。

```
aws s3api list-parts --bucket amzn-s3-demo-bucket --key 'multipart/01' --upload-
id dfRtDYU0WWCCcH43C3WFbkRONycyCpTJJvxu2i5GYkZljF.Yxwh6XG7WfS2vC4to6HiV6Yjlx.cph0gtNBtJ8P3UR
```

出力:

```
{
    "Owner": {
        "DisplayName": "aws-account-name",
        "ID": "100719349fc3b6dcd7c820a124bf7aecd408092c3d7b51b38494939801fc248b"
    },
    "Initiator": {
        "DisplayName": "username",
        "ID": "arn:aws:iam::0123456789012:user/username"
    },
    "Parts": [
        {
            "LastModified": "2015-06-02T18:07:35.000Z",
            "PartNumber": 1,
            "ETag": "\"e868e0f4719e394144ef36531ee6824c\"",
            "Size": 5242880
```

```
        },
        {
            "LastModified": "2015-06-02T18:07:42.000Z",
            "PartNumber": 2,
            "ETag": "\"6bb2b12753d66fe86da4998aa33fffb0\"",
            "Size": 5242880
        },
        {
            "LastModified": "2015-06-02T18:07:47.000Z",
            "PartNumber": 3,
            "ETag": "\"d0a0112e841abec9c9ec83406f0159c8\"",
            "Size": 5242880
        }
    ],
    "StorageClass": "STANDARD"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListParts」を参照してください。

### ls

次のコード例は、ls を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ユーザー所有のすべてのバケットを一覧表示する

次の ls コマンドは、ユーザーが所有しているすべてのバケットを一覧表示します。この例では、ユーザーがバケット amzn-s3-demo-bucket と amzn-s3-demo-bucket2 を所有しています。タイムスタンプは、バケットが作成された日付で、マシンのタイムゾーンに表示されます。この日付は、バケットポリシーの編集など、バケットに変更を加えるときに変更される可能性があります。s3:// がパス引数 <S3Uri> に使用される場合、すべてのバケットも一覧表示されます。

```
aws s3 ls
```

出力:

```
2013-07-11 17:08:50 amzn-s3-demo-bucket
```

```
2013-07-24 14:55:44 amzn-s3-demo-bucket2
```

例 2: バケット内のすべてのプレフィックスとオブジェクトを一覧表示する

次の ls コマンドは、指定されたバケットとプレフィックスの下にあるオブジェクトと共通のプレフィックスを一覧表示します。この例では、ユーザーはオブジェクト test.txt と amzn-s3-demo-bucket を使用してバケット somePrefix/test.txt を所有します。LastWriteTime と Length は任意です。ls コマンドはローカルファイルシステムとやり取りしないため、あいまいさを解決するために URI s3:// スキームを必要とせず、省略される場合があることに注意してください。

```
aws s3 ls s3://amzn-s3-demo-bucket
```

出力:

```
                           PRE somePrefix/
2013-07-25 17:06:27         88 test.txt
```

例 3: 特定のバケットとプレフィックス内のすべてのプレフィックスとオブジェクトを一覧表示する

次の ls コマンドは、指定されたバケットとプレフィックスの下にあるオブジェクトと共通のプレフィックスを一覧表示します。ただし、指定されたバケットとプレフィックスの下にオブジェクトや共通のプレフィックスはありません。

```
aws s3 ls s3://amzn-s3-demo-bucket/noExistPrefix
```

出力:

```
None
```

例 4: バケット内のすべてのプレフィックスとオブジェクトを再帰的に一覧表示する

次の ls コマンドは、バケット内のオブジェクトを再帰的に一覧表示します。出力に PRE dirname/ が表示されるのではなく、バケット内のすべてのコンテンツが順番に表示されます。

```
aws s3 ls s3://amzn-s3-demo-bucket \
```

```
    --recursive
```

出力:

```
2013-09-02 21:37:53         10 a.txt
2013-09-02 21:37:53    2863288 foo.zip
2013-09-02 21:32:57         23 foo/bar/.baz/a
2013-09-02 21:32:58         41 foo/bar/.baz/b
2013-09-02 21:32:57        281 foo/bar/.baz/c
2013-09-02 21:32:57         73 foo/bar/.baz/d
2013-09-02 21:32:57        452 foo/bar/.baz/e
2013-09-02 21:32:57        896 foo/bar/.baz/hooks/bar
2013-09-02 21:32:57        189 foo/bar/.baz/hooks/foo
2013-09-02 21:32:57        398 z.txt
```

例 5: バケット内のすべてのプレフィックスとオブジェクトを要約する

次の `ls` コマンドは、--human-readable オプションと --summarize オプションを使用して同じコマンドを示しています。--human-readable は、ファイルサイズを Bytes/MiB /KiB /GiB /TiB /PiB /EiB で表示します。--summarize は、結果リストの最後にオブジェクトの合計数と合計サイズを表示します。

```
aws s3 ls s3://amzn-s3-demo-bucket \
    --recursive \
    --human-readable \
    --summarize
```

出力:

```
2013-09-02 21:37:53   10 Bytes a.txt
2013-09-02 21:37:53  2.9 MiB foo.zip
2013-09-02 21:32:57   23 Bytes foo/bar/.baz/a
2013-09-02 21:32:58   41 Bytes foo/bar/.baz/b
2013-09-02 21:32:57  281 Bytes foo/bar/.baz/c
2013-09-02 21:32:57   73 Bytes foo/bar/.baz/d
2013-09-02 21:32:57  452 Bytes foo/bar/.baz/e
2013-09-02 21:32:57  896 Bytes foo/bar/.baz/hooks/bar
2013-09-02 21:32:57  189 Bytes foo/bar/.baz/hooks/foo
2013-09-02 21:32:57  398 Bytes z.txt

Total Objects: 10
```

```
    Total Size: 2.9 MiB
```

例 6: S3 アクセスポイントから一覧表示する

次の ls コマンドは、アクセスポイント (myaccesspoint) からのオブジェクトを一覧表示します。

```
aws s3 ls s3://arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/myaccesspoint/
```

出力:

```
                           PRE somePrefix/
2013-07-25 17:06:27         88 test.txt
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Ls」を参照してください。

**mb**

次のコード例は、mb を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: バケットを作成する

以下の mb コマンドはバケットを作成します。この例では、ユーザーはバケット amzn-s3-demo-bucket を作成しています。バケットは、ユーザーの設定ファイルで指定されたリージョンに作成されます。

```
aws s3 mb s3://amzn-s3-demo-bucket
```

出力:

```
make_bucket: s3://amzn-s3-demo-bucket
```

例 2: 指定されたリージョンにバケットを作成する

次の mb コマンドは、--region パラメータで指定されたリージョンにバケットを作成します。この例では、ユーザーはリージョン us-west-1 にバケット amzn-s3-demo-bucket を作成します。

```
aws s3 mb s3://amzn-s3-demo-bucket \
    --region us-west-1
```

出力:

```
make_bucket: s3://amzn-s3-demo-bucket
```

例 3: 指定されたタグを使用してバケットを作成する

次の mb コマンドは、--tags パラメータを使用して指定されたタグのあるバケットを作成します。この例では、ユーザーはキー Key1 と Key2 の 2 つのタグのあるバケット amzn-s3-demo-bucket をそれぞれ作成します。

```
aws s3 mb s3://amzn-s3-demo-bucket \
    --tags Key1 Value1 \
    --tags Key2 Value2
```

出力:

```
make_bucket: s3://amzn-s3-demo-bucket
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Mb」を参照してください。

**mv**

次のコード例は、mv を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 指定されたバケットにローカルファイルを移動する

次の mv コマンドは、1 つのファイルを指定されたバケットとキーに移動します。

```
aws s3 mv test.txt s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
```

出力:

```
move: test.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
```

例 2: オブジェクトを指定されたバケットとキーに移動する

次の mv コマンドは、1 つの s3 オブジェクトを指定されたバケットとキーに移動します。

```
aws s3 mv s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
```

出力:

```
move: s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
```

例 3: S3 オブジェクトをローカルディレクトリに移動する

次の mv コマンドは、1 つのオブジェクトを指定されたファイルにローカルに移動します。

```
aws s3 mv s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt test2.txt
```

出力:

```
move: s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt to test2.txt
```

例 4: 元の名前のオブジェクトを指定されたバケットに移動する

次の mv コマンドは、元の名前を保持しながら、1 つのオブジェクトを指定されたバケットに移動します。

```
aws s3 mv s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt s3://amzn-s3-demo-bucket2/
```

出力:

```
move: s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket2/test.txt
```

例 5: バケット内のすべてのオブジェクトとプレフィックスをローカルディレクトリに移動する

パラメータ --recursive で渡された場合、次の mv コマンドは、指定されたプレフィックスとバケットのすべてのオブジェクトを指定されたディレクトリに再帰的に移動します。この例では、バケット amzn-s3-demo-bucket にはオブジェクト test1.txt と test2.txt があります。

```
aws s3 mv s3://amzn-s3-demo-bucket . \
```

```
    --recursive
```

出力:

```
move: s3://amzn-s3-demo-bucket/test1.txt to test1.txt
move: s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt to test2.txt
```

例 6: バケット内のすべてのオブジェクトとプレフィックスをローカルディレクトリに移動する（「.jpg」ファイルは除く

パラメータ --recursive で渡された場合、次の mv コマンドは、--exclude パラメータを使用して一部のファイルを除外しながら、指定されたディレクトリ内のすべてのファイルを指定されたバケットとプレフィックスに再帰的に移動します。この例では、myDir ディレクトリにファイル test1.txt と test2.jpg があります。

```
aws s3 mv myDir s3://amzn-s3-demo-bucket/ \
    --recursive \
    --exclude "*.jpg"
```

出力:

```
move: myDir/test1.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket2/test1.txt
```

例 7: バケット内のすべてのオブジェクトとプレフィックスをローカルディレクトリに移動する（指定されたプレフィックスは除く

パラメータ --recursive で渡された場合、次の mv コマンドは、--exclude パラメータを使用して一部のオブジェクトを除外しながら、指定されたバケット内のすべてのオブジェクトを別のバケットに再帰的に移動します。この例では、バケット amzn-s3-demo-bucket にはオブジェクト test1.txt と another/test1.txt があります。

```
aws s3 mv s3://amzn-s3-demo-bucket/ s3://amzn-s3-demo-bucket2/ \
    --recursive \
    --exclude "amzn-s3-demo-bucket/another/*"
```

出力:

```
move: s3://amzn-s3-demo-bucket/test1.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket2/test1.txt
```

例 8: 指定されたバケットにオブジェクトを移動し、ACL を設定する

次の mv コマンドは、ACL を public-read-write に設定しながら、1 つのオブジェクトを指定されたバケットとキーに移動します。

```
aws s3 mv s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt \
    --acl public-read-write
```

出力:

```
move: s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
```

例 9: ローカルファイルを指定されたバケットに移動し、アクセス許可を付与する

次の mv コマンドは、すべてのユーザーに読み取りアクセスを付与し、E メールアドレスで識別される特定のユーザーに完全なコントロールを付与する --grants オプションの使用方法を示しています。

```
aws s3 mv file.txt s3://amzn-s3-demo-bucket/ \
    --grants read=uri=http://acs.amazonaws.com/groups/global/
AllUsers full=emailaddress=user@example.com
```

出力:

```
move: file.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/file.txt
```

例 10: ファイルを S3 アクセスポイントに移動する

次の mv コマンドは、mykey という名前のキーで myaccesspoint という名前のアクセスポイントに mydoc.txt という名前の 1 つのファイルを移動します。

```
aws s3 mv mydoc.txt s3://arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/
myaccesspoint/mykey
```

出力:

```
move: mydoc.txt to s3://arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/myaccesspoint/
mykey
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Mv」を参照してください。

### presign

次のコード例は、presign を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: S3 バケット内のオブジェクトにリンクするデフォルトの 1 時間の有効期間を持つ署名付き URL を作成するには

次の presign コマンドは、指定されたバケットと 1 時間有効なキーの署名付き URL を生成します。

```
aws s3 presign s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
```

出力:

```
https://amzn-s3-demo-bucket.s3.us-west-2.amazonaws.com/key?X-Amz-Algorithm=AWS4-
HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAEXAMPLE123456789%2F20210621%2Fus-
west-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210621T041609Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-
SignedHeaders=host&X-Amz-
Signature=EXAMBLE1234494d5fba3fed607f98018e1dfc62e2529ae96d844123456
```

例 2: S3 バケット内のオブジェクトにリンクするカスタムの有効期間を持つ署名付き URL を作成するには

次の presign コマンドは、指定されたバケットと 1 週間有効なキーの署名付き URL を生成します。

```
aws s3 presign s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt \
    --expires-in 604800
```

出力:

```
https://amzn-s3-demo-bucket.s3.us-west-2.amazonaws.com/key?X-Amz-Algorithm=AWS4-
HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAEXAMPLE123456789%2F20210621%2Fus-
west-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210621T041609Z&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-
SignedHeaders=host&X-Amz-
Signature=EXAMBLE1234494d5fba3fed607f98018e1dfc62e2529ae96d844123456
```

詳細については、「S3 デベロッパーガイド」の「他ユーザーとのオブジェクトの共有」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Presign」を参照してください。

### put-bucket-accelerate-configuration

次のコード例は、put-bucket-accelerate-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットの加速設定を指定するには

次の put-bucket-accelerate-configuration の例では、指定したバケットの加速設定を有効にします。

```
aws s3api put-bucket-accelerate-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --accelerate-configuration Status=Enabled
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutBucketAccelerateConfiguration」を参照してください。

### put-bucket-acl

次のコード例は、put-bucket-acl を使用する方法を示しています。

AWS CLI

この例は、full control 権限を 2 人の AWS ユーザー (user1@example.com と user2@example.com) に付与し、read 権限をすべてのユーザーに付与します。

```
aws s3api put-bucket-acl --bucket amzn-s3-demo-bucket --grant-full-
control emailaddress=user1@example.com,emailaddress=user2@example.com --grant-
read uri=http://acs.amazonaws.com/groups/global/AllUsers
```

カスタム ACL の詳細については、http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/API/RESTBucketPUTacl.html を参照してください (put-bucket-acl などの s3api ACL コマンドは、同じ略記法を使用します)。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PutBucketAcl」を参照してください。

### put-bucket-analytics-configuration

次のコード例は、put-bucket-analytics-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットの分析設定を設定するには

次の put-bucket-analytics-configuration の例では、指定されたバケットと ID の分析を設定します。

```
aws s3api put-bucket-analytics-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket --id 1 \
    --analytics-configuration '{"Id": "1","StorageClassAnalysis": {}}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutBucketAnalyticsConfiguration」を参照してください。

### put-bucket-cors

次のコード例は、put-bucket-cors を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次の例は、www.example.com からの PUT、POST、および DELETE の各リクエストを有効化し、任意のドメインからの GET リクエストを有効化します。

```
aws s3api put-bucket-cors --bucket amzn-s3-demo-bucket --cors-configuration file://
cors.json

cors.json:
{
  "CORSRules": [
    {
      "AllowedOrigins": ["http://www.example.com"],
      "AllowedHeaders": ["*"],
      "AllowedMethods": ["PUT", "POST", "DELETE"],
      "MaxAgeSeconds": 3000,
      "ExposeHeaders": ["x-amz-server-side-encryption"]
    },
```

```
    {
      "AllowedOrigins": ["*"],
      "AllowedHeaders": ["Authorization"],
      "AllowedMethods": ["GET"],
      "MaxAgeSeconds": 3000
    }
  ]
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PutBucketCors」を参照してください。

### put-bucket-encryption

次のコード例は、put-bucket-encryption を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットのサーバー側の暗号化を設定するには

次の put-bucket-encryption の例では、指定したバケットのデフォルトとして AES256 暗号化を設定します。

```
aws s3api put-bucket-encryption \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --server-side-encryption-configuration '{"Rules":
 [{"ApplyServerSideEncryptionByDefault": {"SSEAlgorithm": "AES256"}}]}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutBucketEncryption」を参照してください。

### put-bucket-intelligent-tiering-configuration

次のコード例は、put-bucket-intelligent-tiering-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットの S3 Intelligent-Tiering 設定を更新するには

次の put-bucket-intelligent-tiering-configuration の例では、バケットの ExampleConfig という名前の S3 Intelligent-Tiering 設定を更新します。この設定では、プレフィックスイメージでアクセスされていないオブジェクトは、90 日後にアーカイブアクセス、180 日後にディープアーカイブアクセスに移行されます。

```
aws s3api put-bucket-intelligent-tiering-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --id "ExampleConfig" \
    --intelligent-tiering-configuration file://intelligent-tiering-
configuration.json
```

intelligent-tiering-configuration.json の内容:

```
{
    "Id": "ExampleConfig",
    "Status": "Enabled",
    "Filter": {
        "Prefix": "images"
        },
    "Tierings": [
        {
            "Days": 90,
            "AccessTier": "ARCHIVE_ACCESS"
        },
        {
            "Days": 180,
            "AccessTier": "DEEP_ARCHIVE_ACCESS"
        }
    ]
}
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon S3 ユーザーガイド」の「既存のバケットでのオブジェクトの所有権の設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutBucketIntelligentTieringConfiguration」を参照してください。

### put-bucket-inventory-configuration

次のコード例は、put-bucket-inventory-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: バケットのインベントリ設定を設定するには

次の put-bucket-inventory-configuration の例では、バケット amzn-s3-demo-bucket の毎週の ORC 形式のインベントリレポートを設定します。

```
aws s3api put-bucket-inventory-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --id 1 \
    --inventory-configuration '{"Destination": { "S3BucketDestination":
 { "AccountId": "123456789012", "Bucket": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
 "Format": "ORC" }}, "IsEnabled": true, "Id": "1", "IncludedObjectVersions":
 "Current", "Schedule": { "Frequency": "Weekly" }}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

例 2: バケットのインベントリ設定を指定するには

次の put-bucket-inventory-configuration の例では、バケット amzn-s3-demo-bucket の毎日の CSV 形式のインベントリレポートを設定します。

```
aws s3api put-bucket-inventory-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --id 2 \
    --inventory-configuration '{"Destination": { "S3BucketDestination":
 { "AccountId": "123456789012", "Bucket": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
 "Format": "CSV" }}, "IsEnabled": true, "Id": "2", "IncludedObjectVersions":
 "Current", "Schedule": { "Frequency": "Daily" }}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutBucketInventoryConfiguration」を参照してください。

### put-bucket-lifecycle-configuration

次のコード例は、put-bucket-lifecycle-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、amzn-s3-demo-bucket という名前のバケットにライフサイクル設定を適用します。

```
aws s3api put-bucket-lifecycle-configuration --bucket amzn-s3-demo-bucket --
lifecycle-configuration  file://lifecycle.json
```

lifecycle.json ファイルは、現在のフォルダ内の JSON ドキュメントで、次の 2 つのルールを指定します。

```
{
    "Rules": [
        {
            "ID": "Move rotated logs to Glacier",
            "Prefix": "rotated/",
            "Status": "Enabled",
            "Transitions": [
                {
                    "Date": "2015-11-10T00:00:00.000Z",
                    "StorageClass": "GLACIER"
                }
            ]
        },
        {
            "Status": "Enabled",
            "Prefix": "",
            "NoncurrentVersionTransitions": [
                {
                    "NoncurrentDays": 2,
                    "StorageClass": "GLACIER"
                }
            ],
            "ID": "Move old versions to Glacier"
        }
    ]
}
```

1 つ目のルールは、指定した日付に、プレフィックス rotated の付いたファイルを Glacier に移動します。2 つ目のルールは、最新でない古いオブジェクトバージョンを Glacier に移動します。詳細については、「AWS CLI ユーザーガイド」の「Specifying Parameter Values」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PutBucketLifecycleConfiguration」を参照してください。

### put-bucket-lifecycle

次のコード例は、put-bucket-lifecycle を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、バケット amzn-s3-demo-bucket にライフサイクル設定を適用します。

```
aws s3api put-bucket-lifecycle --bucket amzn-s3-demo-bucket --lifecycle-
configuration file://lifecycle.json
```

lifecycle.json ファイルは、現在のフォルダ内の JSON ドキュメントで、次の 2 つのルールを指定します。

```
{
  "Rules": [
    {
      "ID": "Move to Glacier after sixty days (objects in logs/2015/)",
      "Prefix": "logs/2015/",
      "Status": "Enabled",
      "Transition": {
        "Days": 60,
        "StorageClass": "GLACIER"
      }
    },
    {
      "Expiration": {
        "Date": "2016-01-01T00:00:00.000Z"
      },
      "ID": "Delete 2014 logs in 2016.",
      "Prefix": "logs/2014/",
      "Status": "Enabled"
    }
  ]
}
```

最初のルールは、60 日後にファイルを Amazon Glacier に移動します。2 番目のルールは、指定した日付に Amazon S3 からファイルを削除します。詳細については、「AWS CLI ユーザーガイド」の「Specifying Parameter Values」を参照してください。

上記の例の各ルールは、適用されるポリシー (Transition または Expiration) とファイルプレフィックス (フォルダ名) を指定します。空白のプレフィックスを指定して、バケット全体に適用されるルールを作成することもできます。

```
{
  "Rules": [
    {
      "ID": "Move to Glacier after sixty days (all objects in bucket)",
      "Prefix": "",
      "Status": "Enabled",
      "Transition": {
        "Days": 60,
        "StorageClass": "GLACIER"
      }
    }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutBucketLifecycle」を参照してください。

### put-bucket-logging

次のコード例は、put-bucket-logging を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: バケットポリシーのログ記録を設定するには

次の put-bucket-logging の例では、amzn-s3-demo-bucket のログ記録ポリシーを設定します。まず、put-bucket-policy コマンドを使用して、バケットポリシーでログ記録サービスプリンシパルに許可を付与します。

```
aws s3api put-bucket-policy \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --policy file://policy.json
```

policy.json の内容:

```
{
    "Version":"2012-10-17",
```

```
    "Statement": [
        {
            "Sid": "S3ServerAccessLogsPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {"Service": "logging.s3.amazonaws.com"},
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/Logs/*",
            "Condition": {
                "ArnLike": {"aws:SourceARN": "arn:aws:s3:::SOURCE-BUCKET-NAME"},
                "StringEquals": {"aws:SourceAccount": "SOURCE-AWS-ACCOUNT-ID"}
            }
        }
    ]
}
```

ログ記録ポリシーを適用するには、put-bucket-logging を使用します。

```
aws s3api put-bucket-logging \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --bucket-logging-status file://logging.json
```

logging.json の内容:

```
{
     "LoggingEnabled": {
         "TargetBucket": "amzn-s3-demo-bucket",
         "TargetPrefix": "Logs/"
     }
 }
```

put-bucket-policy コマンドは、ログ記録サービスプリンシパルに s3:PutObject アクセス許可を付与するために必要です。

詳細については、「Amazon S3 ユーザーガイド」の「Amazon S3 サーバーアクセスのログ記録」を参照してください。

例 2: 1 人のユーザーのみにアクセスをログ記録するためのバケットポリシーを設定するには

次の put-bucket-logging の例では、amzn-s3-demo-bucket のログ記録ポリシーを設定します。AWS ユーザー bob@example.com はログファイルを完全に制御でき、他のユーザーはアクセスできません。まず、put-bucket-acl で S3 アクセス許可を付与します。

```
aws s3api put-bucket-acl \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --grant-write URI=http://acs.amazonaws.com/groups/s3/LogDelivery \
    --grant-read-acp URI=http://acs.amazonaws.com/groups/s3/LogDelivery
```

次に、put-bucket-logging を使用してログ記録ポリシーを適用します。

```
aws s3api put-bucket-logging \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --bucket-logging-status file://logging.json
```

logging.json の内容:

```
{
    "LoggingEnabled": {
        "TargetBucket": "amzn-s3-demo-bucket",
        "TargetPrefix": "amzn-s3-demo-bucket-logs/",
        "TargetGrants": [
            {
                "Grantee": {
                    "Type": "AmazonCustomerByEmail",
                    "EmailAddress": "bob@example.com"
                },
                "Permission": "FULL_CONTROL"
            }
        ]
    }
}
```

put-bucket-acl コマンドは、Amazon S3 のログ配信システムに必要なアクセス許可 (write および read-acp アクセス許可) を付与するために必要です。

詳細については、「Amazon S3 デベロッパーガイド」の「Amazon S3 サーバーアクセスログ」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PutBucketLogging」を参照してください。

### put-bucket-metrics-configuration

次のコード例は、put-bucket-metrics-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットのメトリクス設定を指定するには

次の put-bucket-metrics-configuration の例では、指定されたバケットに対して ID 123 のメトリクス設定を指定します。

```
aws s3api put-bucket-metrics-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --id 123 \
    --metrics-configuration '{"Id": "123", "Filter": {"Prefix": "logs"}}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutBucketMetricsConfiguration」を参照してください。

### put-bucket-notification-configuration

次のコード例は、put-bucket-notification-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットへの指定された通知を有効にするには

次の put-bucket-notification-configuration の例では、amzn-s3-demo-bucket という名前のバケットに通知設定を適用します。notification.json ファイルは、現在のフォルダにある JSON ファイルで、モニタリングする SNS トピックとイベントタイプを指定します。

```
aws s3api put-bucket-notification-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --notification-configuration file://notification.json
```

notification.json の内容:

```
{
    "TopicConfigurations": [
        {
            "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:s3-notification-topic",
            "Events": [
```

```
                "s3:ObjectCreated:*"
            ]
        }
    ]
}
```

SNS トピックには、Amazon S3 に公開を許可する IAM ポリシーがアタッチされている必要があります。

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Id": "example-ID",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "example-statement-ID",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "s3.amazonaws.com"
            },
            "Action": [
                "SNS:Publish"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012::s3-notification-topic",
            "Condition": {
                "ArnLike": {
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:s3:*:*:amzn-s3-demo-bucket"
                }
            }
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PutBucketNotificationConfiguration」を参照してください。

### put-bucket-notification

次のコード例は、put-bucket-notification を使用する方法を示しています。

AWS CLI

amzn-s3-demo-bucket という名前のバケットに通知設定を適用します。

```
aws s3api put-bucket-notification --bucket amzn-s3-demo-bucket --notification-
configuration file://notification.json
```

notification.json ファイルは、現在のフォルダにある JSON ファイルで、モニタリングする SNS トピックとイベントタイプを指定します。

```
{
  "TopicConfiguration": {
    "Event": "s3:ObjectCreated:*",
    "Topic": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:s3-notification-topic"
  }
}
```

SNS トピックには、Amazon S3 に公開を許可する IAM ポリシーがアタッチされている必要があります。

```
{
 "Version":"2012-10-17",
 "Id": "example-ID",
 "Statement": [
  {
   "Sid": "example-statement-ID",
   "Effect": "Allow",
   "Principal": {
     "Service": "s3.amazonaws.com"
   },
   "Action": [
    "SNS:Publish"
   ],
   "Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:amzn-s3-demo-bucket",
   "Condition": {
      "ArnLike": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:s3:*:*:amzn-s3-demo-bucket"
    }
   }
  }
 ]
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PutBucketNotification」を参照してください。

### put-bucket-ownership-controls

次のコード例は、put-bucket-ownership-controls を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットのバケット所有権設定を更新するには

次の put-bucket-ownership-controls の例では、バケットのバケット所有権設定を更新します。

```
aws s3api put-bucket-ownership-controls \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --ownership-controls="Rules=[{ObjectOwnership=BucketOwnerEnforced}]"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon S3 ユーザーガイド」の「既存のバケットでのオブジェクトの所有権の設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutBucketOwnershipControls」を参照してください。

### put-bucket-policy

次のコード例は、put-bucket-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

この例では、MySecretFolder 内のものを除いて、すべてのユーザーが amzn-s3-demo-bucket 内の任意のオブジェクトを取得できるようにしています。また、AWS アカウント 1234-5678-9012 のルートユーザーに、put および delete 権限を付与します。

```
aws s3api put-bucket-policy --bucket amzn-s3-demo-bucket --policy file://policy.json

policy.json:
{
   "Statement": [
      {
         "Effect": "Allow",
         "Principal": "*",
         "Action": "s3:GetObject",
```

```
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
        },
        {
            "Effect": "Deny",
            "Principal": "*",
            "Action": "s3:GetObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/MySecretFolder/*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"
            },
            "Action": [
                "s3:DeleteObject",
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
        }

    ]
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PutBucketPolicy」を参照してください。

### put-bucket-replication

次のコード例は、put-bucket-replication を使用する方法を示しています。

AWS CLI

S3 バケットのレプリケーションを設定するには

次の put-bucket-replication の例では、指定した S3 バケットにレプリケーション設定を適用します。

```
aws s3api put-bucket-replication \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket1 \
    --replication-configuration file://replication.json
```

replication.json の内容:

```
{
    "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/s3-replication-role",
    "Rules": [
        {
            "Status": "Enabled",
            "Priority": 1,
            "DeleteMarkerReplication": { "Status": "Disabled" },
            "Filter" : { "Prefix": ""},
            "Destination": {
                "Bucket": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2"
            }
        }
    ]
}
```

レプリケーション先のバケットではバージョニングが有効になっている必要があります。指定したロールは、レプリケーション先のバケットへの書き込みアクセス許可を持ち、Amazon S3 がそのロールを引き受けることを許可する信頼関係が必要です。

ロールのアクセス許可ポリシーの例:

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetReplicationConfiguration",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObjectVersion",
                "s3:GetObjectVersionAcl",
                "s3:GetObjectVersionTagging"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*"
```

```
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ReplicateObject",
                "s3:ReplicateDelete",
                "s3:ReplicateTags"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/*"
        }
    ]
}
```

信頼関係ポリシーの例:

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "s3.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Simple Storage Service コンソールユーザーガイド」の「チュートリアル: レプリケーションの設定例」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutBucketReplication」を参照してください。

### put-bucket-request-payment

次のコード例は、put-bucket-request-payment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: バケットの「リクエスタ支払い」設定を有効にするには

次の put-bucket-request-payment の例では、指定したバケットの requester pays を有効にします。

```
aws s3api put-bucket-request-payment \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --request-payment-configuration '{"Payer":"Requester"}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

例 2: バケットの「リクエスタ支払い」設定を無効にするには

次の put-bucket-request-payment の例では、指定したバケットの requester pays を無効にします。

```
aws s3api put-bucket-request-payment \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --request-payment-configuration '{"Payer":"BucketOwner"}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutBucketRequestPayment」を参照してください。

### put-bucket-tagging

次のコード例は、put-bucket-tagging を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、タグ付けの設定を amzn-s3-demo-bucket という名前のバケットに適用します。

```
aws s3api put-bucket-tagging --bucket amzn-s3-demo-bucket --tagging file://
tagging.json
```

この tagging.json ファイルは、タグを指定する現在のフォルダ内の JSON ドキュメントです。

```
{
   "TagSet": [
     {
       "Key": "organization",
       "Value": "marketing"
     }
   ]
}
```

または、コマンドラインから直接タグ設定を amzn-s3-demo-bucket に適用します。

```
aws s3api put-bucket-tagging --bucket amzn-s3-demo-bucket --tagging
 'TagSet=[{Key=organization,Value=marketing}]'
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutBucketTagging」を参照してください。

### put-bucket-versioning

次のコード例は、put-bucket-versioning を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、amzn-s3-demo-bucket という名前のバケットのバージョニングを有効にします。

```
aws s3api put-bucket-versioning --bucket amzn-s3-demo-bucket --versioning-
configuration Status=Enabled
```

次のコマンドはバージョニングを有効にします。これは、MFA コードを使用します。

```
aws s3api put-bucket-versioning --bucket amzn-s3-demo-bucket --versioning-
configuration Status=Enabled --mfa "SERIAL 123456"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutBucketVersioning」を参照してください。

### put-bucket-website

次のコード例は、put-bucket-website を使用する方法を示しています。

AWS CLI

amzn-s3-demo-bucket という名前のバケットに静的なウェブサイト設定を適用します。

```
aws s3api put-bucket-website --bucket amzn-s3-demo-bucket --website-
configuration file://website.json
```

website.json ファイルは現在のフォルダ内の JSON ドキュメントで、ウェブサイトのインデックスページとエラーページを指定します。

```
{
    "IndexDocument": {
        "Suffix": "index.html"
    },
    "ErrorDocument": {
        "Key": "error.html"
    }
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PutBucketWebsite」を参照してください。

### put-object-acl

次のコード例は、put-object-acl を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、2 人の AWS ユーザー (user1@example.com および user2@example.com) に full control 権限を付与し、read 権限をすべてのユーザーに付与します。

```
aws s3api put-object-acl --bucket amzn-s3-demo-bucket --key file.txt --grant-full-
control emailaddress=user1@example.com,emailaddress=user2@example.com --grant-
read uri=http://acs.amazonaws.com/groups/global/AllUsers
```

カスタム ACL の詳細については、http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/API/RESTBucketPUTacl.html を参照してください (put-object-acl などの s3api ACL コマンドは、同じ略記法を使用します)。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PutObjectAcl」を参照してください。

### put-object-legal-hold

次のコード例は、put-object-legal-hold を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リーガルホールドをオブジェクトに適用するには

次の put-object-legal-hold 例では、doc1.rtf という名前のバケットのオブジェクトにリーガルホールドを設定します。

```
aws s3api put-object-legal-hold \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket-with-object-lock \
    --key doc1.rtf \
    --legal-hold Status=ON
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutObjectLegalHold」を参照してください。

### put-object-lock-configuration

次のコード例は、put-object-lock-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットにオブジェクトロック設定を指定するには

次の put-object-lock-configuration 例では、指定したバケットに 50 日間のオブジェクトロックを設定します。

```
aws s3api put-object-lock-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket-with-object-lock \
    --object-lock-configuration '{ "ObjectLockEnabled": "Enabled", "Rule":
 { "DefaultRetention": { "Mode": "COMPLIANCE", "Days": 50 }}}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutObjectLockConfiguration」を参照してください。

### put-object-retention

次のコード例は、put-object-retention を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オブジェクトのオブジェクト保持設定を指定するには

次の put-object-retention の例では、指定されたオブジェクトのオブジェクト保持設定を 2025-01-01 まで設定します。

```
aws s3api put-object-retention \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket-with-object-lock \
    --key doc1.rtf \
    --retention '{ "Mode": "GOVERNANCE", "RetainUntilDate": "2025-01-01T00:00:00" }'
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutObjectRetention」を参照してください。

### put-object-tagging

次のコード例は、put-object-tagging を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オブジェクトにタグを設定するには

次の put-object-tagging の例では、指定されたオブジェクトにキー designation と値 confidential を持つタグを設定します。

```
aws s3api put-object-tagging \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --key doc1.rtf \
    --tagging '{"TagSet": [{ "Key": "designation", "Value": "confidential" }]}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

次の put-object-tagging 例では、指定されたオブジェクトに複数のタグセットを設定します。

```
aws s3api put-object-tagging \
```

```
    --bucket amzn-s3-demo-bucket-example \
    --key doc3.rtf \
    --tagging '{"TagSet": [{ "Key": "designation", "Value": "confidential" },
{ "Key": "department", "Value": "finance" }, { "Key": "team", "Value":
"payroll" } ]}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutObjectTagging」を参照してください。

### put-object

次のコード例は、put-object を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: オブジェクトを Amazon S3 にアップロードする

次の put-object コマンドの例では、オブジェクトを Amazon S3 にアップロードします。

```
aws s3api put-object \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --key my-dir/MySampleImage.png \
    --body MySampleImage.png
```

オブジェクトのアップロードの詳細については、Amazon S3 デベロッパーガイドの「オブジェクトのアップロード < http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/UploadingObjects.html>」を参照してください。

例 2: ビデオファイルを Amazon S3 にアップロードする

次の put-object コマンドの例では、ビデオファイルをアップロードします。

```
aws s3api put-object \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --key my-dir/big-video-file.mp4 \
    --body /media/videos/f-sharp-3-data-services.mp4
```

オブジェクトのアップロードの詳細については、Amazon S3 デベロッパーガイドの「オブジェクトのアップロード < http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/UploadingObjects.html>」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutObject」を参照してください。

### put-public-access-block

次のコード例は、put-public-access-block を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バケットのブロックパブリックアクセス設定を指定するには

次の put-public-access-block の例では、指定されたバケットの制限ブロックパブリックアクセス設定を指定します。

```
aws s3api put-public-access-block \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --public-access-block-
configuration "BlockPublicAcls=true,IgnorePublicAcls=true,BlockPublicPolicy=true,RestrictPub
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutPublicAccessBlock」を参照してください。

### rb

次のコード例は、rb を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: バケットを削除する

次の rb コマンドはバケットを削除します。この例では、ユーザーのバケットは amzn-s3-demo-bucket です。削除するには、バケットが空である必要があります。

```
aws s3 rb s3://amzn-s3-demo-bucket
```

出力:

```
remove_bucket: amzn-s3-demo-bucket
```

例 2: バケットを強制的に削除する

次の rb コマンドは、--force パラメータを使用して、まずバケット内のすべてのオブジェクトを削除し、次にバケット自体を削除します。この例では、ユーザーのバケットは amzn-s3-demo-bucket で、amzn-s3-demo-bucket 内のオブジェクトは test1.txt および test2.txt です。

```
aws s3 rb s3://amzn-s3-demo-bucket \
    --force
```

出力:

```
delete: s3://amzn-s3-demo-bucket/test1.txt
delete: s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
remove_bucket: amzn-s3-demo-bucket
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Rb」を参照してください。

### restore-object

次のコード例は、restore-object を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オブジェクトの復元リクエストを作成するには

次の restore-object の例では、指定された Amazon S3 Glacier オブジェクトをバケット my-glacier-bucket に 10 日間復元します。

```
aws s3api restore-object \
    --bucket my-glacier-bucket \
    --key doc1.rtf \
    --restore-request Days=10
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「RestoreObject」を参照してください。

**rm**

次のコード例は、rm を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: S3 オブジェクトを削除する

次の rm コマンドは、単一の s3 オブジェクトを削除します。

```
aws s3 rm s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
```

出力:

```
delete: s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
```

例 2: バケット内のすべてのコンテンツを削除する

次の rm コマンドは、パラメータ --recursive で渡されると、指定されたバケットとプレフィックスのすべてのオブジェクトを再帰的に削除します。この例では、バケット amzn-s3-demo-bucket にオブジェクト test1.txt と test2.txt が含まれています。

```
aws s3 rm s3://amzn-s3-demo-bucket \
    --recursive
```

出力:

```
delete: s3://amzn-s3-demo-bucket/test1.txt
delete: s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
```

例 3: 「.jpg」ファイルを除くバケット内のすべてのコンテンツを削除する

次の rm コマンドは、パラメータ --recursive で渡されたときに、パラメータ --exclude を使用して一部のオブジェクトを除外しながら、指定されたバケットとプレフィックス内のすべてのオブジェクトを再帰的に削除します。この例では、バケット amzn-s3-demo-bucket にはオブジェクト test1.txt と test2.jpg があります。

```
aws s3 rm s3://amzn-s3-demo-bucket/ \
    --recursive \
```

```
    --exclude "*.jpg"
```

出力:

```
delete: s3://amzn-s3-demo-bucket/test1.txt
```

例 4: 指定されたプレフィックスの下にあるオブジェクトを除く、バケット内のすべてのコンテンツを削除する

次の rm コマンドは、パラメータ --recursive で渡されたときに、パラメータ --exclude を使用して特定のプレフィックス内のオブジェクトをすべて除外しながら、指定されたバケットとプレフィックス内のすべてのオブジェクトを再帰的に削除します。この例では、バケット amzn-s3-demo-bucket にはオブジェクト test1.txt と another/test.txt があります。

```
aws s3 rm s3://amzn-s3-demo-bucket/ \
    --recursive \
    --exclude "another/*"
```

出力:

```
delete: s3://amzn-s3-demo-bucket/test1.txt
```

例 5: S3 アクセスポイントからオブジェクトを削除する

次の rm コマンドは、アクセスポイント (myaccesspoint) から単一のオブジェクト (mykey) を削除します。:: 次の rm コマンドは、アクセスポイント (myaccesspoint) から単一のオブジェクト (mykey) を削除します。

```
aws s3 rm s3://arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/myaccesspoint/mykey
```

出力:

```
delete: s3://arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/myaccesspoint/mykey
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Rm」を参照してください。

### select-object-content

次のコード例は、select-object-content を使用する方法を示しています。

AWS CLI

SQL ステートメントに基づいて Amazon S3 オブジェクトの内容をフィルタリングするには

次の select-object-content 例では、指定された SQL ステートメントで my-data-file.csv オブジェクトをフィルタリングし、出力をファイルに送信します。

```
aws s3api select-object-content \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --key my-data-file.csv \
    --expression "select * from s3object limit 100" \
    --expression-type 'SQL' \
    --input-serialization '{"CSV": {}, "CompressionType": "NONE"}' \
    --output-serialization '{"CSV": {}}' "output.csv"
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SelectObjectContent」を参照してください。

**sync**

次のコード例は、sync を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: すべてのローカルオブジェクトを指定されたバケットに同期する

次の sync コマンドは、ローカルファイルを S3 にアップロードすることで、ローカルディレクトリから指定されたプレフィックスとバケットにオブジェクトを同期します。ローカルファイルのサイズが S3 オブジェクトのサイズと異なる場合、ローカルファイルの最終変更時刻が S3 オブジェクトの最終変更時刻よりも新しい場合、またはローカルファイルが指定されたバケットとプレフィックスの下に存在しない場合、ローカルファイルのアップロードが必要になります。この例では、ユーザーはバケット amzn-s3-demo-bucket をローカルの現在のディレクトリに同期します。ローカルの現在のディレクトリには、test.txt ファイルと test2.txt ファイルが含まれています。バケット amzn-s3-demo-bucket にはオブジェクトが含まれていません。

```
aws s3 sync . s3://amzn-s3-demo-bucket
```

出力:

```
upload: test.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt
upload: test2.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
```

例 2: 指定された S3 バケットから別のバケットにすべての S3 オブジェクトを同期する

次の sync コマンドは、S3 オブジェクトをコピーすることで、指定されたプレフィックスとバケットの下のオブジェクトを、別の指定されたプレフィックスとバケットの下のオブジェクトに同期します。2 つの S3 オブジェクトのサイズが異なる場合、ソースの最終変更時刻が送信先の最終変更時刻よりも新しい場合、または指定されたバケットとプレフィックスの送信先の下に S3 オブジェクトが存在しない場合、S3 オブジェクトをコピーする必要があります。

この例では、ユーザーはバケット amzn-s3-demo-bucket をバケット amzn-s3-demo-bucket2 に同期します。バケット amzn-s3-demo-bucket には、 オブジェクト test.txt と test2.txt が含まれています。バケット amzn-s3-demo-bucket2 にはオブジェクトが含まれていません。

```
aws s3 sync s3://amzn-s3-demo-bucket s3://amzn-s3-demo-bucket2
```

出力:

```
copy: s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket2/test.txt
copy: s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket2/test2.txt
```

例 3: 指定された S3 バケットからローカルディレクトリにすべての S3 オブジェクトを同期する

次の sync コマンドは、S3 オブジェクトをダウンロードすることで、指定された S3 バケットからローカルディレクトリにファイルを同期します。S3 オブジェクトのサイズがローカルファイルのサイズと異なる場合、S3 オブジェクトの最終変更時刻がローカルファイルの最終変更時刻よりも新しい場合、または S3 オブジェクトがローカルディレクトリに存在しない場合、S3 オブジェクトのダウンロードが必要になります。オブジェクトが S3 からダウンロードされると、ローカルファイルの最終変更時刻が S3 オブジェクトの最終変更時刻に変更されることに注意してください。この例では、ユーザーはバケット amzn-s3-demo-bucket を現在のローカルディレクトリに同期します。バケット amzn-s3-demo-bucket には、オブジェクト test.txt と test2.txt が含まれています。現在のローカルディレクトリにはファイルがありません。

```
aws s3 sync s3://amzn-s3-demo-bucket .
```

出力:

```
download: s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt to test.txt
download: s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt to test2.txt
```

例 4: すべてのローカルオブジェクトを指定されたバケットに同期し、一致しないすべてのファイルを削除する

次の sync コマンドは、ローカルファイルを S3 にアップロードすることで、指定されたプレフィックスとバケットの下にあるオブジェクトをローカルディレクトリ内のファイルに同期します。パラメータ --delete により、指定されたプレフィックスとバケットの下には存在するが、ローカルディレクトリには存在しないファイルはすべて削除されます。この例では、ユーザーはバケット amzn-s3-demo-bucket をローカルの現在のディレクトリに同期します。ローカルの現在のディレクトリには、test.txt ファイルと test2.txt ファイルが含まれています。バケット amzn-s3-demo-bucket にはオブジェクト test3.txt が含まれます。

```
aws s3 sync . s3://amzn-s3-demo-bucket \
    --delete
```

出力:

```
upload: test.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt
upload: test2.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
delete: s3://amzn-s3-demo-bucket/test3.txt
```

例 5: 「.jpg」ファイルを除くすべてのローカルオブジェクトを指定されたバケットに同期する

次の sync コマンドは、ローカルファイルを S3 にアップロードすることで、指定されたプレフィックスとバケットの下にあるオブジェクトをローカルディレクトリ内のファイルに同期します。--exclude パラメータにより、S3 とローカルの両方に存在するパターンに一致するすべてのファイルは同期から除外されます。この例では、ユーザーはバケット amzn-s3-demo-bucket をローカルの現在のディレクトリに同期します。ローカルの現在のディレクトリには、test.jpg ファイルと test2.txt ファイルが含まれています。バケット amzn-s3-demo-bucket には、ローカルの test.jpg とは異なるサイズのオブジェクト test.jpg が含まれています。

```
aws s3 sync . s3://amzn-s3-demo-bucket \
    --exclude "*.jpg"
```

出力:

```
upload: test2.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
```

例 6: 指定したディレクトリファイルを除くすべてのローカルオブジェクトを指定したバケットに同期する

次の sync コマンドは、S3 オブジェクトをダウンロードすることで、ローカルディレクトリの下にあるファイルを、指定されたプレフィックスとバケットの下にあるオブジェクトに同期します。この例では、--exclude パラメータフラグを使用して、指定されたディレクトリと S3 プレフィックスを sync コマンドから除外します。この例では、ユーザーはローカルの現在のディレクトリをバケット amzn-s3-demo-bucket に同期します。ローカルの現在のディレクトリには、test.txt ファイルと another/test2.txt ファイルが含まれています。バケット amzn-s3-demo-bucket には、オブジェクト another/test5.txt と test1.txt が含まれます。

```
aws s3 sync s3://amzn-s3-demo-bucket/ . \
    --exclude "*another/*"
```

出力:

```
download: s3://amzn-s3-demo-bucket/test1.txt to test1.txt
```

例 7: 異なるリージョンのバケット間ですべてのオブジェクトを同期する

次の sync コマンドは、異なるリージョンの 2 つのバケット間でファイルを同期します。

```
aws s3 sync s3://my-us-west-2-bucket s3://my-us-east-1-bucket \
    --source-region us-west-2 \
    --region us-east-1
```

出力:

```
download: s3://my-us-west-2-bucket/test1.txt to s3://my-us-east-1-bucket/test1.txt
```

例 8: S3 アクセスポイントに同期する

次の sync コマンドは、現在のディレクトリをアクセスポイント (myaccesspoint) に同期します。

```
aws s3 sync . s3://arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/myaccesspoint/
```

出力:

```
upload: test.txt to s3://arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/
myaccesspoint/test.txt
upload: test2.txt to s3://arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/
myaccesspoint/test2.txt
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Sync」を参照してください。

### upload-part-copy

次のコード例は、upload-part-copy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存のオブジェクトからデータソースとしてデータをコピーしてオブジェクトの一部をアップロードするには

次の upload-part-copy 例では、既存のオブジェクトからデータをデータソースとしてコピーし、一部をアップロードします。

```
aws s3api upload-part-copy \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --key "Map_Data_June.mp4" \
    --copy-source "amzn-s3-demo-bucket/copy_of_Map_Data_June.mp4" \
    --part-number 1 \
    --upload-
id "bq0tdE1CDpWQYRPLHuNG50xAT6pA5D.m_RiBy0ggOH6b13pVRY7QjvLlf75iFdJqp_2wztk5hvpUM2SesXgrzbeh
```

出力:

```
{
    "CopyPartResult": {
        "LastModified": "2019-12-13T23:16:03.000Z",
        "ETag": "\"711470fc377698c393d94aed6305e245\""
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UploadPartCopy」を参照してください。

### upload-part

次のコード例は、upload-part を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次のコマンドは、create-multipart-upload コマンドで開始されたマルチパートアップロードの最初の部分をアップロードします。

```
aws s3api upload-part --bucket amzn-s3-demo-bucket --key
 'multipart/01' --part-number 1 --body part01 --upload-id
  "dfRtDYU0WWCCcH43C3WFbkRONycyCpTJJvxu2i5GYkZljF.Yxwh6XG7WfS2vC4to6HiV6Yjlx.cph0gtNBtJ8P3UR
```

body オプションは、アップロードするローカルファイルの名前またはパスを指定します (file:// プレフィックスは使用しないでください)。各パートの最小サイズは 5 MB です。アップロード ID は create-multipart-upload によって返され、list-multipart-uploads を使用して取得することもできます。バケットとキーは、マルチパートアップロードの作成時に指定されます。

出力:

```
{
    "ETag": "\"e868e0f4719e394144ef36531ee6824c\""
}
```

後で使用できるように、各パートの ETag 値を保存します。これらはマルチパートアップロードを完了するために必要です。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「UploadPart」を参照してください。

### website

次のコード例は、website を使用する方法を示しています。

AWS CLI

S3 バケットを静的ウェブサイトとして設定する

次のコマンドは、amzn-s3-demo-bucket という名前のバケットを静的ウェブサイトとして設定します。インデックスドキュメントオプションは、訪問者がウェブサイト URL に移動すると

きに誘導される amzn-s3-demo-bucket のファイルを指定します。この場合、バケットは us-west-2 リージョンにあるため、サイトは http://amzn-s3-demo-bucket.s3-website-us-west-2.amazonaws.com に表示されます。

静的サイトに表示されるバケット内のすべてのファイルは、訪問者が開けるように設定する必要があります。ファイルアクセス許可は、バケットウェブサイトの設定とは別に設定されます。

```
aws s3 website s3://amzn-s3-demo-bucket/ \
    --index-document index.html \
    --error-document error.html
```

Amazon S3 での静的ウェブサイトのホスティングに関する詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイドガイド」の「静的ウェブサイトをホスティングする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Website」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Amazon S3 Control の例

次のコード例は、Amazon S3 Control で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `create-access-point`

次のコード例は、create-access-point を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクセスポイントを作成するには

次の create-access-point の例では、アカウント 123456789012 のバケット business-records に finance-ap という名前のアクセスポイントを作成します。この例を実行する前に、アクセスポイント名、バケット名、アカウント番号をユースケースに適した値に置き換えます。

```
aws s3control create-access-point \
    --account-id 123456789012 \
    --bucket business-records \
    --name finance-ap
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アクセスポイントの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateAccessPoint」を参照してください。

### create-job

次のコード例は、create-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon S3 バッチオペレーションジョブを作成するには

次の create-job の例では、オブジェクトを confidential` in the bucket ``employee-records としてタグ付けする Amazon S3 バッチオペレーションジョブを作成します。

```
aws s3control create-job \
    --account-id 123456789012 \
    --operation '{"S3PutObjectTagging": { "TagSet": [{"Key":"confidential",
 "Value":"true"}] }}' \
    --report '{"Bucket":"arn:aws:s3:::employee-records-logs","Prefix":"batch-op-
create-job",
 "Format":"Report_CSV_20180820","Enabled":true,"ReportScope":"AllTasks"}' \
```

```
    --manifest '{"Spec":{"Format":"S3BatchOperations_CSV_20180820","Fields":
["Bucket","Key"]},"Location":{"ObjectArn":"arn:aws:s3:::employee-records-logs/inv-
report/7a6a9be4-072c-407e-85a2-
ec3e982f773e.csv","ETag":"69f52a4e9f797e987155d9c8f5880897"}}' \
    --priority 42 \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/S3BatchJobRole
```

出力:

```
{
    "JobId": "93735294-df46-44d5-8638-6356f335324e"
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンス の「CreateJob」を参照してください。

### delete-access-point-policy

次のコード例は、delete-access-point-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクセスポイントポリシーを削除するには

次の delete-access-point-policy の例では、アカウント 123456789012 の finance-ap という名前のアクセスポイントからアクセスポイントポリシーを削除します。この例を実行する前に、アクセスポイント名とアカウント番号をユースケースに適した値に置き換えます。

```
aws s3control delete-access-point-policy \
    --account-id 123456789012 \
    --name finance-ap
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「Amazon S3 Access Points を使用したデータアクセスの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAccessPointPolicy」を参照してください。

### delete-access-point

次のコード例は、delete-access-point を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクセスポイントを削除するには

次の delete-access-point の例では、アカウント 123456789012 で finance-ap という名前のアクセスポイントを削除します。この例を実行する前に、アクセスポイント名とアカウント番号をユースケースに適した値に置き換えます。

```
aws s3control delete-access-point \
    --account-id 123456789012 \
    --name finance-ap
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「Amazon S3 Access Points を使用したデータアクセスの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAccessPoint」を参照してください。

### delete-public-access-block

次のコード例は、delete-public-access-block を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントのブロックパブリックアクセス設定を削除するには

次の delete-public-access-block の例では、指定されたアカウントのブロックパブリックアクセス設定を削除します。

```
aws s3control delete-public-access-block \
    --account-id 123456789012
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePublicAccessBlock」を参照してください。

### describe-job

次のコード例は、describe-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon S3 バッチオペレーションジョブを記述するには

次の describe-job の例では、指定されたバッチオペレーションジョブの設定パラメータとステータスを示します。

```
aws s3control describe-job \
    --account-id 123456789012 \
    --job-id 93735294-df46-44d5-8638-6356f335324e
```

出力:

```
{
    "Job": {
        "TerminationDate": "2019-10-03T21:49:53.944Z",
        "JobId": "93735294-df46-44d5-8638-6356f335324e",
        "FailureReasons": [],
        "Manifest": {
            "Spec": {
                "Fields": [
                    "Bucket",
                    "Key"
                ],
                "Format": "S3BatchOperations_CSV_20180820"
            },
            "Location": {
                "ETag": "69f52a4e9f797e987155d9c8f5880897",
                "ObjectArn": "arn:aws:s3:::employee-records-logs/inv-
report/7a6a9be4-072c-407e-85a2-ec3e982f773e.csv"
            }
        },
        "Operation": {
            "S3PutObjectTagging": {
                "TagSet": [
                    {
                        "Value": "true",
                        "Key": "confidential"
                    }
```

```
                ]
            }
        },
        "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/S3BatchJobRole",
        "ProgressSummary": {
            "TotalNumberOfTasks": 8,
            "NumberOfTasksFailed": 0,
            "NumberOfTasksSucceeded": 8
        },
        "Priority": 42,
        "Report": {
            "ReportScope": "AllTasks",
            "Format": "Report_CSV_20180820",
            "Enabled": true,
            "Prefix": "batch-op-create-job",
            "Bucket": "arn:aws:s3:::employee-records-logs"
        },
        "JobArn": "arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:job/93735294-
df46-44d5-8638-6356f335324e",
        "CreationTime": "2019-10-03T21:48:48.048Z",
        "Status": "Complete"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeJob」を参照してください。

### get-access-point-policy-status

次のコード例は、get-access-point-policy-status を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクセスポイントポリシーのステータスを取得するには

次の get-access-point-policy-status の例では、アカウント 123456789012 で finance-ap という名前のアクセスポイントのアクセスポイントポリシーステータスを取得します。アクセスポイントポリシーのステータスは、アクセスポイントのポリシーがパブリックアクセスを許可するかどうかを示します。この例を実行する前に、アクセスポイント名とアカウント番号をユースケースに適した値に置き換えます。

```
aws s3control get-access-point-policy-status \
```

```
    --account-id 123456789012 \
    --name finance-ap
```

出力:

```
{
    "PolicyStatus": {
        "IsPublic": false
    }
}
```

アクセスポイントポリシーをパブリックと見なす場合の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「『パブリック』の意味」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAccessPointPolicyStatus」を参照してください。

### get-access-point-policy

次のコード例は、get-access-point-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクセスポイントポリシーを取得するには

次の get-access-point-policy の例では、アカウント 123456789012 の finance-ap という名前のアクセスポイントからアクセスポイントポリシーを取得します。この例を実行する前に、アクセスポイント名とアカウント番号をユースケースに適した値に置き換えます。

```
aws s3control get-access-point-policy \
    --account-id 123456789012 \
    --name finance-ap
```

出力:

```
{
    "Policy": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":\"Allow
\",\"Principal\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin\"},\"Action\":
\"s3:GetObject\",\"Resource\":\"arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/
finance-ap/object/records/*\"}]}"
}
```

詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「Amazon S3 Access Points を使用したデータアクセスの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAccessPointPolicy」を参照してください。

### get-access-point

次のコード例は、get-access-point を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクセスポイントの設定の詳細を取得するには

以下の get-access-point の例では、アカウント 123456789012 の finance-ap というアクセスポイントの設定の詳細を取得します。この例を実行する前に、アクセスポイント名とアカウント番号をユースケースに適した値に置き換えます。

```
aws s3control get-access-point \
    --account-id 123456789012 \
    --name finance-ap
```

出力:

```
{
    "Name": "finance-ap",
    "Bucket": "business-records",
    "NetworkOrigin": "Internet",
    "PublicAccessBlockConfiguration": {
        "BlockPublicAcls": false,
        "IgnorePublicAcls": false,
        "BlockPublicPolicy": false,
        "RestrictPublicBuckets": false
    },
    "CreationDate": "2020-01-01T00:00:00Z"
}
```

詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「Amazon S3 Access Points を使用したデータアクセスの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAccessPoint」を参照してください。

### get-multi-region-access-point-routes

次のコード例は、get-multi-region-access-point-routes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在の Multi-Region Access Point ルート設定をクエリするには

次の get-multi-region-access-point-routes の例では、指定された Multi-Region Access Point の現在のルート設定を返します。

```
aws s3control get-multi-region-access-point-routes \
    --region Region \
    --account-id 111122223333 \
    --mrap MultiRegionAccessPoint_ARN
```

出力:

```
{
    "Mrap": "arn:aws:s3::111122223333:accesspoint/0000000000000.mrap",
    "Routes": [
        {
            "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket1",
            "Region": "ap-southeast-2",
            "TrafficDialPercentage": 100
        },
        {
            "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket2",
            "Region": "us-west-1",
            "TrafficDialPercentage": 0
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetMultiRegionAccessPointRoutes」を参照してください。

### get-public-access-block

次のコード例は、get-public-access-block を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントのパブリックアクセスブロックの設定を一覧表示するには

次の get-public-access-block の例では、指定されたアカウントのブロックパブリックアクセス設定を表示します。

```
aws s3control get-public-access-block \
    --account-id 123456789012
```

出力:

```
{
   "PublicAccessBlockConfiguration": {
      "BlockPublicPolicy": true,
      "RestrictPublicBuckets": true,
      "IgnorePublicAcls": true,
      "BlockPublicAcls": true
   }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPublicAccessBlock」を参照してください。

### list-access-points

次のコード例は、list-access-points を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: アカウントのすべてのアクセスポイントのリストを取得するには

次の list-access-points の例では、アカウント 123456789012 が所有するバケットにアタッチされたすべてのアクセスポイントのリストを表示します。

```
aws s3control list-access-points \
    --account-id 123456789012
```

出力:

```
{
    "AccessPointList": [
```

```
        {
            "Name": "finance-ap",
            "NetworkOrigin": "Internet",
            "Bucket": "business-records"
        },
        {
            "Name": "managers-ap",
            "NetworkOrigin": "Internet",
            "Bucket": "business-records"
        },
        {
            "Name": "private-network-ap",
            "NetworkOrigin": "VPC",
            "VpcConfiguration": {
                "VpcId": "1a2b3c"
            },
            "Bucket": "business-records"
        },
        {
            "Name": "customer-ap",
            "NetworkOrigin": "Internet",
            "Bucket": "external-docs"
        },
        {
            "Name": "public-ap",
            "NetworkOrigin": "Internet",
            "Bucket": "external-docs"
        }
    ]
}
```

例 2: バケットのすべてのアクセスポイントのリストを取得するには

次の `list-access-points` の例では、アカウント 123456789012 が所有するバケット `external-docs` にアタッチされたすべてのアクセスポイントのリストを取得します。

```
aws s3control list-access-points \
    --account-id 123456789012 \
    --bucket external-docs
```

出力:

```
{
```

```
    "AccessPointList": [
        {
            "Name": "customer-ap",
            "NetworkOrigin": "Internet",
            "Bucket": "external-docs"
        },
        {
            "Name": "public-ap",
            "NetworkOrigin": "Internet",
            "Bucket": "external-docs"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「Amazon S3 Access Points を使用したデータアクセスの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAccessPoints」を参照してください。

### `list-jobs`

次のコード例は、`list-jobs` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウント Amazon S3 バッチオペレーションジョブを一覧表示するには

次の `list-jobs` の例では、指定されたアカウントの最近のバッチオペレーションジョブをすべて一覧表示します。

```
aws s3control list-jobs \
    --account-id 123456789012
```

出力:

```
{
    "Jobs": [
        {
            "Operation": "S3PutObjectTagging",
            "ProgressSummary": {
                "NumberOfTasksFailed": 0,
```

```
                "NumberOfTasksSucceeded": 8,
                "TotalNumberOfTasks": 8
            },
            "CreationTime": "2019-10-03T21:48:48.048Z",
            "Status": "Complete",
            "JobId": "93735294-df46-44d5-8638-6356f335324e",
            "Priority": 42
        },
        {
            "Operation": "S3PutObjectTagging",
            "ProgressSummary": {
                "NumberOfTasksFailed": 0,
                "NumberOfTasksSucceeded": 0,
                "TotalNumberOfTasks": 0
            },
            "CreationTime": "2019-10-03T21:46:07.084Z",
            "Status": "Failed",
            "JobId": "3f3c7619-02d3-4779-97f6-1d98dd313108",
            "Priority": 42
        },
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListJobs」を参照してください。

### put-access-point-policy

次のコード例は、put-access-point-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクセスポイントポリシーを設定するには

次の put-access-point-policy の例では、アクセスポイント finance-ap の指定されたアクセスポイントポリシーをアカウント 123456789012 に配置します。アクセスポイント finance-ap に既にポリシーがある場合、このコマンドは既存のポリシーをこのコマンドで指定されたポリシーに置き換えます。この例を実行する前に、アカウント番号、アクセスポイント名、ポリシーステートメントをユースケースに適した値に置き換えます。

```
aws s3control put-access-point-policy \
    --account-id 123456789012 \
```

```
    --name finance-ap \
    --policy file://ap-policy.json
```

ap-policy.json の内容:

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice"
            },
            "Action": "s3:GetObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/finance-ap/
object/Alice/*"
        }
    ]
}
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「Amazon S3 Access Points を使用したデータアクセスの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutAccessPointPolicy」を参照してください。

### put-public-access-block

次のコード例は、put-public-access-block を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントのブロックパブリックアクセス設定を編集するには

次の put-public-access-block の例では、指定されたアカウントのブロックパブリックアクセス設定をすべて true に切り替えます。

```
aws s3control put-public-access-block \
    --account-id 123456789012 \
```

```
    --public-access-block-configuration '{"BlockPublicAcls": true,
"IgnorePublicAcls": true, "BlockPublicPolicy": true, "RestrictPublicBuckets":
true}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutPublicAccessBlock」を参照してください。

### submit-multi-region-access-point-routes

次のコード例は、submit-multi-region-access-point-routes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

マルチリージョンアクセスポイントのルーティング設定を更新するには

次の submit-multi-region-access-point-routes の例では、マルチリージョンアクセスポイントの ap-southeast-2 リージョンでの amzn-s3-demo-bucket1 および amzn-s3-demo-bucket2 のルーティングステータスを更新します。

```
aws s3control submit-multi-region-access-point-routes \
    --region ap-southeast-2 \
    --account-id 111122223333 \
    --mrap MultiRegionAccessPoint_ARN \
    --route-updates Bucket=amzn-s3-demo-
bucket1,TrafficDialPercentage=100 Bucket=amzn-s3-demo-
bucket2,TrafficDialPercentage=0
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SubmitMultiRegionAccessPointRoutes」を参照してください。

### update-job-priority

次のコード例は、update-job-priority を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon S3 バッチオペレーションジョブのジョブ優先度を更新するには

次の update-job-priority の例では、指定されたジョブを新しい優先度に更新します。

```
aws s3control update-job-priority \
    --account-id 123456789012 \
    --job-id 8d9a18fe-c303-4d39-8ccc-860d372da386 \
    --priority 52
```

出力:

```
{
    "JobId": "8d9a18fe-c303-4d39-8ccc-860d372da386",
    "Priority": 52
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateJobPriority」を参照してください。

### update-job-status

次のコード例は、update-job-status を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon S3 バッチオペレーションジョブのステータスを更新するには

次の update-job-status の例では、承認待ちの指定されたジョブをキャンセルします。

```
aws s3control update-job-status \
    --account-id 123456789012 \
    --job-id 8d9a18fe-c303-4d39-8ccc-860d372da386 \
    --requested-job-status Cancelled
```

出力:

```
{
    "Status": "Cancelled",
    "JobId": "8d9a18fe-c303-4d39-8ccc-860d372da386"
}
```

次の update-job-status の例では、承認待ちの指定されたジョブを確認して実行します。

```
aws s3control update-job-status \
    --account-id 123456789012 \
    --job-id 5782949f-3301-4fb3-be34-8d5bab54dbca \
    --requested-job-status Ready

Output::

{
    "Status": "Ready",
    "JobId": "5782949f-3301-4fb3-
be34-8d5bab54dbca"
}
```

次の update-job-status の例では、実行中の指定されたジョブをキャンセルします。

```
 aws s3control update-job-status \
    --account-id 123456789012 \
    --job-id 5782949f-3301-4fb3-be34-8d5bab54dbca \
    --requested-job-status Cancelled

Output::
{
         "Status": "Cancelling",
         "JobId": "5782949f-3301-4fb3-be34-8d5bab54dbca"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateJobStatus」を参照してください。

## AWS CLI を使用する Secrets Manager の例

次のコード例は、Secrets Manager で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### batch-get-secret-value

次のコード例は、batch-get-secret-value を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 名前順に表示されたシークレットグループのシークレット値を取得するには

次の batch-get-secret-value の例では、3 つのシークレットのシークレット値を取得します。

```
aws secretsmanager batch-get-secret-value \
    --secret-id-list MySecret1 MySecret2 MySecret3
```

出力:

```
{
    "SecretValues": [
        {
            "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MySecret1-
a1b2c3",
            "Name": "MySecret1",
            "VersionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEaaaaa",
            "SecretString": "{\"username\":\"diego_ramirez\",\"password\":\"EXAMPLE-
PASSWORD\",\"engine\":\"mysql\",\"host\":\"secretsmanagertutorial.cluster.us-
west-2.rds.amazonaws.com\",\"port\":3306,\"dbClusterIdentifier\":
\"secretsmanagertutorial\"}",
            "VersionStages": [
                "AWSCURRENT"
            ],
            "CreatedDate": "1523477145.729"
        },
        {
            "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MySecret2-
a1b2c3",
            "Name": "MySecret2",
            "VersionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEbbbbb",
```

```
            "SecretString": "{\"username\":\"akua_mansa\",\"password\":\"EXAMPLE-
PASSWORD\"",
            "VersionStages": [
                "AWSCURRENT"
            ],
            "CreatedDate": "1673477781.275"
        },
        {
            "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MySecret3-
a1b2c3",
            "Name": "MySecret3",
            "VersionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEccccc",
            "SecretString": "{\"username\":\"jie_liu\",\"password\":\"EXAMPLE-
PASSWORD\"",
            "VersionStages": [
                "AWSCURRENT"
            ],
            "CreatedDate": "1373477721.124"
        }
    ],
    "Errors": []
}
```

詳細については、「AWS Secrets Manager ユーザーガイド」の「バッチ内のシークレットのグループを取得する」を参照してください。

例 2: フィルターで選択されたシークレットグループのシークレット値を取得するには

次の batch-get-secret-value の例は、アカウント内にあり、名前に MySecret が含まれているシークレット値のシークレットを取得します。名前によるフィルタリングでは、大文字と小文字が区別されます。

```
aws secretsmanager batch-get-secret-value \
    --filters Key="name",Values="MySecret"
```

出力:

```
{
    "SecretValues": [
        {
            "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MySecret1-
a1b2c3",
```

```
            "Name": "MySecret1",
            "VersionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEaaaaa",
            "SecretString": "{\"username\":\"diego_ramirez\",\"password\":\"EXAMPLE-
PASSWORD\",\"engine\":\"mysql\",\"host\":\"secretsmanagertutorial.cluster.us-
west-2.rds.amazonaws.com\",\"port\":3306,\"dbClusterIdentifier\":
\"secretsmanagertutorial\"}",
            "VersionStages": [
                "AWSCURRENT"
            ],
            "CreatedDate": "1523477145.729"
        },
        {
            "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MySecret2-
a1b2c3",
            "Name": "MySecret2",
            "VersionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEbbbbb",
            "SecretString": "{\"username\":\"akua_mansa\",\"password\":\"EXAMPLE-
PASSWORD\"",
            "VersionStages": [
                "AWSCURRENT"
            ],
            "CreatedDate": "1673477781.275"
        },
        {
            "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MySecret3-
a1b2c3",
            "Name": "MySecret3",
            "VersionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEccccc",
            "SecretString": "{\"username\":\"jie_liu\",\"password\":\"EXAMPLE-
PASSWORD\"",
            "VersionStages": [
                "AWSCURRENT"
            ],
            "CreatedDate": "1373477721.124"
        }
    ],
    "Errors": []
}
```

詳細については、「AWS Secrets Manager ユーザーガイド」の「バッチ内のシークレットのグループを取得する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchGetSecretValue」を参照してください。

### cancel-rotate-secret

次のコード例は、cancel-rotate-secret を使用する方法を示しています。

AWS CLI

シークレットの自動ローテーションをオフにするには

次の cancel-rotate-secret の例では、シークレットの自動ローテーションをオフにします。ローテーションを再開するには、rotate-secret を呼び出します。

```
aws secretsmanager cancel-rotate-secret \
    --secret-id MyTestSecret
```

出力:

```
{
  "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-a1b2c3",
  "Name": "MyTestSecret"
}
```

詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「シークレットをローテーションする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelRotateSecret」を参照してください。

### create-secret

次のコード例は、create-secret を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: JSON ファイルの認証情報からシークレットを作成するには

次の create-secret の例は、ファイル内の認証情報からシークレットを作成します。詳細については、「AWS CLI ユーザーガイド」の「ファイルから AWS CLI パラメータをロードする」を参照してください。

```
aws secretsmanager create-secret \
    --name MyTestSecret \
    --secret-string file://mycreds.json
```

mycreds.json の内容:

```
{
  "engine": "mysql",
  "username": "saanvis",
  "password": "EXAMPLE-PASSWORD",
  "host": "my-database-endpoint.us-west-2.rds.amazonaws.com",
  "dbname": "myDatabase",
  "port": "3306"
}
```

出力:

```
{
  "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-a1b2c3",
  "Name": "MyTestSecret",
  "VersionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
```

詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「シークレットの作成」を参照してください。

例 2: シークレットを作成するには

次に、2 つのキーと値のペアを持つシークレットを作成する、create-secret の例をします。コマンドシェルにコマンドを入力すると、コマンド履歴がアクセスされたり、ユーティリティからコマンドパラメータにアクセスされたりするリスクがあります。これは、コマンドにシークレットの値が含まれている場合に懸念されます。詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「コマンドラインツールを使用してシークレットを保存するする際のリスクを軽減する」を参照してください。

```
aws secretsmanager create-secret \
    --name MyTestSecret \
    --description "My test secret created with the CLI." \
    --secret-string "{\"user\":\"diegor\",\"password\":\"EXAMPLE-PASSWORD\"}"
```

出力:

```
{
  "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-a1b2c3",
```

```
  "Name": "MyTestSecret",
  "VersionId": "EXAMPLE1-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE"
}
```

詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「シークレットの作成」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateSecret」を参照してください。

### delete-resource-policy

次のコード例は、delete-resource-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

シークレットにアタッチされたリソースベースのポリシーを削除するには

次に、シークレットにアタッチされているリソースベースのアポリシーを削除する、delete-resource-policy の例を示します。

```
aws secretsmanager delete-resource-policy \
    --secret-id MyTestSecret
```

出力:

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-
a1b2c3",
    "Name": "MyTestSecret"
}
```

詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「認証とアクセスコントロール」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteResourcePolicy」を参照してください。

### delete-secret

次のコード例は、delete-secret を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: シークレットを削除するには

次の delete-secret の例は、シークレットを削除します。restore-secret レスポンスフィールドで示される日時までは、DeletionDate でこのシークレットを復旧できます。他のリージョンにレプリカが作成されているシークレットを削除する場合は、まずそのレプリカを remove-regions-from-replication で削除してから、delete-secret を呼び出します。

```
aws secretsmanager delete-secret \
    --secret-id MyTestSecret \
    --recovery-window-in-days 7
```

出力:

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-
a1b2c3",
    "Name": "MyTestSecret",
    "DeletionDate": 1524085349.095
}
```

詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「シークレットの削除」を参照してください。

例 2: シークレットを直ちに削除するには

次の delete-secret の例は、復旧期間なしでシークレットを直ちに削除します。この場合のシークレットは復元できません。

```
aws secretsmanager delete-secret \
    --secret-id MyTestSecret \
    --force-delete-without-recovery
```

出力:

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-
a1b2c3",
    "Name": "MyTestSecret",
```

```
    "DeletionDate": 1508750180.309
}
```

詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「シークレットの削除」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteSecret」を参照してください。

### describe-secret

次のコード例は、describe-secret を使用する方法を示しています。

AWS CLI

シークレットの詳細を取得するには

次の describe-secret の例は、シークレットの詳細を表示します。

```
aws secretsmanager describe-secret \
    --secret-id MyTestSecret
```

出力:

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-
Ca8JGt",
    "Name": "MyTestSecret",
    "Description": "My test secret",
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/EXAMPLE1-90ab-cdef-fedc-
ba987EXAMPLE",
    "RotationEnabled": true,
    "RotationLambdaARN": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:MyTestRotationLambda",
    "RotationRules": {
        "AutomaticallyAfterDays": 2,
        "Duration": "2h",
        "ScheduleExpression": "cron(0 16 1,15 * ? *)"
    },
    "LastRotatedDate": 1525747253.72,
    "LastChangedDate": 1523477145.729,
```

```
    "LastAccessedDate": 1524572133.25,
    "Tags": [
        {
            "Key": "SecondTag",
            "Value": "AnotherValue"
        },
        {
            "Key": "FirstTag",
            "Value": "SomeValue"
        }
    ],
    "VersionIdsToStages": {
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111": [
            "AWSPREVIOUS"
        ],
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222": [
            "AWSCURRENT"
        ],
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333": [
            "AWSPENDING"
        ]
    },
    "CreatedDate": 1521534252.66,
    "PrimaryRegion": "us-west-2",
    "ReplicationStatus": [
        {
            "Region": "eu-west-3",
            "KmsKeyId": "alias/aws/secretsmanager",
            "Status": "InSync",
            "StatusMessage": "Replication succeeded"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「シークレット」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DescribeSecret」を参照してください。

### get-random-password

次のコード例は、get-random-password を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ランダムなパスワードを生成するには

次の get-random-password の例では、少なくとも 1 つの大文字、小文字、数字、句読点を含む 20 文字のランダムなパスワードを生成します。

```
aws secretsmanager get-random-password \
    --require-each-included-type \
    --password-length 20
```

出力:

```
{
    "RandomPassword": "EXAMPLE-PASSWORD"
}
```

詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「シークレットの作成と管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRandomPassword」を参照してください。

### get-resource-policy

次のコード例は、get-resource-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

シークレットにアタッチされているリソースベースポリシーを取得するには

次に、シークレットにアタッチされたリソースベースのポリシーを取得する、get-resource-policy の例を示します。

```
aws secretsmanager get-resource-policy \
    --secret-id MyTestSecret
```

出力:

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-
a1b2c3",
```

```
    "Name": "MyTestSecret",
    "ResourcePolicy": "{\n\"Version\":\"2012-10-17\",\n\"Statement\":[{\n\"Effect\":
\"Allow\",\n
    \"Principal\":{\n\"AWS\":\"arn:aws:iam::123456789012:root\"\n},\n\"Action\":
    \"secretsmanager:GetSecretValue\",\n\"Resource\":\"*\"\n}]\n}"
}
```

詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「認証とアクセスコントロール」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetResourcePolicy」を参照してください。

### get-secret-value

次のコード例は、get-secret-value を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: シークレットの暗号化されたシークレット値を取得するには

次の get-secret-value の例は、現在のシークレット値を取得します。

```
aws secretsmanager get-secret-value \
    --secret-id MyTestSecret
```

出力:

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-
a1b2c3",
    "Name": "MyTestSecret",
    "VersionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "SecretString": "{\"user\":\"diegor\",\"password\":\"EXAMPLE-PASSWORD\"}",
    "VersionStages": [
        "AWSCURRENT"
    ],
    "CreatedDate": 1523477145.713
}
```

詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「シークレットの取得」を参照してください。

例 2: 前のシークレット値を取得するには

次の get-secret-value の例は、前のシークレット値を取得します。

```
aws secretsmanager get-secret-value \
    --secret-id MyTestSecret
    --version-stage AWSPREVIOUS
```

出力:

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-
a1b2c3",
    "Name": "MyTestSecret",
    "VersionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
    "SecretString": "{\"user\":\"diegor\",\"password\":\"PREVIOUS-EXAMPLE-PASSWORD
\"}",
    "VersionStages": [
        "AWSPREVIOUS"
    ],
    "CreatedDate": 1523477145.713
}
```

詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「シークレットの取得」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetSecretValue」を参照してください。

### list-secret-version-ids

次のコード例は、list-secret-version-ids を使用する方法を示しています。

AWS CLI

シークレットに関連付けられているすべてのシークレットバージョンを一覧表示するには

次の list-secret-version-ids の例では、シークレットのすべてのバージョンのリストを取得します。

```
aws secretsmanager list-secret-version-ids \
    --secret-id MyTestSecret
```

出力:

```
{
  "Versions": [
    {
        "VersionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "VersionStages": [
            "AWSPREVIOUS"
        ],
        "LastAccessedDate": 1523477145.713,
        "CreatedDate": 1523477145.713
    },
    {
        "VersionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
        "VersionStages": [
            "AWSCURRENT"
        ],
        "LastAccessedDate": 1523477145.713,
        "CreatedDate": 1523486221.391
    },
    {
        "CreatedDate": 1.51197446236E9,
        "VersionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333;"
    }
    ],
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-
a1b2c3",
    "Name": "MyTestSecret"
}
```

詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「バージョン」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListSecretVersionIds」を参照してください。

### `list-secrets`

次のコード例は、`list-secrets` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: アカウント内のシークレットを一覧表示するには

以下の list-secrets の例は、アカウント内のシークレットの一覧を取得します。

```
aws secretsmanager list-secrets
```

出力:

```
{
    "SecretList": [
        {
            "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-a1b2c3",
            "Name": "MyTestSecret",
            "LastChangedDate": 1523477145.729,
            "SecretVersionsToStages": {
                "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111": [
                    "AWSCURRENT"
                ]
            }
        },
        {
            "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:AnotherSecret-d4e5f6",
            "Name": "AnotherSecret",
            "LastChangedDate": 1523482025.685,
            "SecretVersionsToStages": {
                "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222": [
                    "AWSCURRENT"
                ]
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「シークレットを検索する」を参照してください。

例 2: アカウント内のシークレットの一覧をフィルタリングするには

次の list-secrets の例は、アカウント内にあり、名前に Test が含まれているシークレットの一覧を取得します。名前によるフィルタリングでは、大文字と小文字が区別されます。

```
aws secretsmanager list-secrets \
```

```
    --filter Key="name",Values="Test"
```

出力:

```
{
    "SecretList": [
        {
            "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-a1b2c3",
            "Name": "MyTestSecret",
            "LastChangedDate": 1523477145.729,
            "SecretVersionsToStages": {
                "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111": [
                    "AWSCURRENT"
                ]
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「シークレットを検索する」を参照してください。

例 3: 別のサービスで管理されているアカウントのシークレットを一覧表示するには

次の `list-secrets` の例は、Amazon RDS によって管理されているアカウントのシークレットを返します。

```
aws secretsmanager list-secrets \
    --filter Key="owning-service",Values="rds"
```

出力:

```
{
    "SecretList": [
        {
            "Name": "rds!cluster-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "Tags": [
                {
                    "Value": "arn:aws:rds:us-
west-2:123456789012:cluster:database-1",
```

```
                    "Key": "aws:rds:primaryDBClusterArn"
                },
                {
                    "Value": "rds",
                    "Key": "aws:secretsmanager:owningService"
                }
            ],
            "RotationRules": {
                "AutomaticallyAfterDays": 1
            },
            "LastChangedDate": 1673477781.275,
            "LastRotatedDate": 1673477781.26,
            "SecretVersionsToStages": {
                "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEaaaaa": [
                    "AWSPREVIOUS"
                ],
                "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEbbbbb": [
                    "AWSCURRENT",
                    "AWSPENDING"
                ]
            },
            "OwningService": "rds",
            "RotationEnabled": true,
            "CreatedDate": 1673467300.7,
            "LastAccessedDate": 1673395200.0,
            "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:rds!
cluster-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111-a1b2c3",
            "Description": "Secret associated with primary RDS DB cluster:
 arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:database-1"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「他のサービスによって管理されるのシークレット」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListSecrets」を参照してください。

### put-resource-policy

次のコード例は、put-resource-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースベースのポリシーをシークレットに追加するには

次の put-resource-policy の例では、ポリシーが広範なアクセスをシークレットに提供していないことを最初に確認しながら、シークレットに許可ポリシーを追加しています。このポリシーは、ファイルから読み込まれます。詳細については、「AWS CLI ユーザーガイド」の「ファイルから AWS CLI パラメータをロードする」を参照してください。

```
aws secretsmanager put-resource-policy \
    --secret-id MyTestSecret \
    --resource-policy file://mypolicy.json \
    --block-public-policy
```

mypolicy.json の内容:

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/MyRole"
            },
            "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-
a1b2c3",
    "Name": "MyTestSecret"
}
```

詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「アクセス許可ポリシーをシークレットにアタッチする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutResourcePolicy」を参照してください。

### put-secret-value

次のコード例は、put-secret-value を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: シークレットの新しいシークレット値を保存するには

次の put-secret-value の例は、キーと値の 2 つのペアを含むシークレットの新しいバージョンを作成します。

```
aws secretsmanager put-secret-value \
    --secret-id MyTestSecret \
    --secret-string "{\"user\":\"diegor\",\"password\":\"EXAMPLE-PASSWORD\"}"
```

出力:

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-1a2b3c",
    "Name": "MyTestSecret",
    "VersionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "VersionStages": [
        "AWSCURRENT"
    ]
}
```

詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「シークレットの変更」を参照してください。

例 2: 認証情報の新しいシークレット値を JSON ファイルに保存するには

次の put-secret-value の例では、ファイル内の認証情報からシークレットの新しいバージョンが作成されます。詳細については、「AWS CLI ユーザーガイド」の「ファイルから AWS CLI パラメータをロードする」を参照してください。

```
aws secretsmanager put-secret-value \
    --secret-id MyTestSecret \
```

```
    --secret-string file://mycreds.json
```

mycreds.json の内容:

```
{
  "engine": "mysql",
  "username": "saanvis",
  "password": "EXAMPLE-PASSWORD",
  "host": "my-database-endpoint.us-west-2.rds.amazonaws.com",
  "dbname": "myDatabase",
  "port": "3306"
}
```

出力:

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-
a1b2c3",
    "Name": "MyTestSecret",
    "VersionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "VersionStages": [
        "AWSCURRENT"
    ]
}
```

詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「シークレットの変更」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PutSecretValue」を参照してください。

### remove-regions-from-replication

次のコード例は、remove-regions-from-replication を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レプリカシークレットを削除するには

次の remove-regions-from-replication の例では、eu-west-3 にあるレプリカシークレットを削除しています。他のリージョンにレプリカが作成されているプライマリシークレットを削除するには、まずそのレプリカを削除してから を呼び出しますdelete-secret

```
aws secretsmanager remove-regions-from-replication \
    --secret-id MyTestSecret \
    --remove-replica-regions eu-west-3
```

出力:

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-1a2b3c",
    "ReplicationStatus": []
}
```

詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「レプリカシークレットの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemoveRegionsFromReplication」を参照してください。

### replicate-secret-to-regions

次のコード例は、replicate-secret-to-regions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

シークレットを異なるリージョンにレプリケートするには

次に、シークレットをeu-west-3 にレプリケートする、replicate-secret-to-regions の例を示します。このレプリカは、AWS マネージドキー aws/secretsmanager で暗号化されます。

```
aws secretsmanager replicate-secret-to-regions \
    --secret-id MyTestSecret \
    --add-replica-regions Region=eu-west-3
```

出力:

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-1a2b3c",
    "ReplicationStatus": [
```

```
        {
            "Region": "eu-west-3",
            "KmsKeyId": "alias/aws/secretsmanager",
            "Status": "InProgress"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「シークレットを異なるリージョンにレプリケートする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ReplicateSecretToRegions」を参照してください。

### `restore-secret`

次のコード例は、`restore-secret` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

以前に削除したシークレットを復元するには

次の `restore-secret` の例では、スケジュールにより以前に削除されたシークレットを復元します。

```
aws secretsmanager restore-secret \
    --secret-id MyTestSecret
```

出力:

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-
a1b2c3",
    "Name": "MyTestSecret"
}
```

詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「シークレットの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RestoreSecret」を参照してください。

## rotate-secret

次のコード例は、rotate-secret を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: シークレットの自動ローテーションを設定して開始するには

次の rotate-secret の例では、シークレットの自動ローテーションを設定して開始します。Secrets Manager は、シークレットを直ちに 1 回ローテーションし、その後 8 時間ごとに 2 時間の時間枠でローテーションします。出力には、ローテーションによって作成された新しいシークレットバージョンの VersionId が表示されます。

```
aws secretsmanager rotate-secret \
    --secret-id MyTestDatabaseSecret \
    --rotation-lambda-arn arn:aws:lambda:us-
west-2:1234566789012:function:SecretsManagerTestRotationLambda \
    --rotation-rules "{\"ScheduleExpression\": \"cron(0 8/8 * * ? *)\", \"Duration
\": \"2h\"}"
```

出力:

```
{
    "ARN": "aws:arn:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:MyTestDatabaseSecret-a1b2c3",
    "Name": "MyTestDatabaseSecret",
    "VersionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
```

詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「シークレットのローテーション」を参照してください。

例 2: ローテーション間隔で自動ローテーションを設定および開始するには

次の rotate-secret の例では、シークレットの自動ローテーションを設定して開始します。Secrets Manager はシークレットを直ちに 1 回ローテーションし、その後は 10 日ごとにローテーションします。出力には、ローテーションによって作成された新しいシークレットバージョンの VersionId が表示されます。

```
aws secretsmanager rotate-secret \
```

```
    --secret-id MyTestDatabaseSecret \
    --rotation-lambda-arn arn:aws:lambda:us-
west-2:1234566789012:function:SecretsManagerTestRotationLambda \
    --rotation-rules "{\"ScheduleExpression\": \"rate(10 days)\"}"
```

出力:

```
{
    "ARN": "aws:arn:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:MyTestDatabaseSecret-a1b2c3",
    "Name": "MyTestDatabaseSecret",
    "VersionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
```

詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「シークレットのローテーション」を参照してください。

例 3: シークレットを直ちに削除するには

次の rotate-secret の例では、すぐにローテーションが開始されます。出力には、ローテーションによって作成された新しいシークレットバージョンの VersionId が表示されます。シークレットのローテーションは、すでに設定されている必要があります。

```
aws secretsmanager rotate-secret \
    --secret-id MyTestDatabaseSecret
```

出力:

```
{
    "ARN": "aws:arn:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:MyTestDatabaseSecret-a1b2c3",
    "Name": "MyTestDatabaseSecret",
    "VersionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
```

詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「シークレットのローテーション」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RotateSecret」を参照してください。

### stop-replication-to-replica

次のコード例は、stop-replication-to-replica を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レプリカシークレットをプライマリに昇格させるには

次の stop-replication-to-replica の例は、レプリカシークレットからプライマリへのリンクを削除します。このレプリカシークレットは、レプリカのリージョンでプライマリシークレットに昇格されます。stop-replication-to-replica は、レプリカリージョン内から呼び出す必要があります。

```
aws secretsmanager stop-replication-to-replica \
    --secret-id MyTestSecret
```

出力:

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-
a1b2c3"
}
```

詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「レプリカシークレットを昇格させる」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopReplicationToReplica」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: シークレットにタグを追加するには

次の例は、短縮構文を使用してタグをアタッチする方法を示しています。

```
aws secretsmanager tag-resource \
    --secret-id MyTestSecret \
```

```
    --tags Key=FirstTag,Value=FirstValue
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「シークレットにタグ付けする」を参照してください。

例 2: シークレットに複数のタグを追加するには

次の tag-resource の例では、キーと値のタグ 2 個がシークレットにアタッチされます。

```
aws secretsmanager tag-resource \
    --secret-id MyTestSecret \
    --tags '[{"Key": "FirstTag", "Value": "FirstValue"}, {"Key": "SecondTag",
 "Value": "SecondValue"}]'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「シークレットにタグ付けする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

シークレットからタグを削除するには

次の untag-resource の例では、シークレットから 2 個のタグが削除されます。タグごとに、キーと値の両方が削除されます。

```
aws secretsmanager untag-resource \
    --secret-id MyTestSecret \
    --tag-keys '[ "FirstTag", "SecondTag"]'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「シークレットにタグ付けする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-secret-version-stage

次のコード例は、update-secret-version-stage を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: シークレットを以前のバージョンに戻すには

次の AWS の例では、update-secret-version-stageCURRENT ステージングラベルを以前のバージョンのシークレットに移動し、シークレットを以前のバージョンに戻します。以前のバージョンの ID を検索するには、list-secret-version-ids を使用します。この例では、AWSCURRENT ラベルのバージョンは a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 で、AWSPREVIOUS ラベルのバージョンは a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222 です。この例では、AWSCURRENT ラベルをバージョン 11111 から 22222 に移動します。AWSCURRENT ラベルはバージョンから削除されるため、update-secret-version-stage は AWSPREVIOUS ラベルをそのバージョン (11111) に自動的に移動します。その結果、AWSCURRENT バージョンと AWSPREVIOUS バージョンが交換されます。

```
aws secretsmanager update-secret-version-stage \
    --secret-id MyTestSecret \
    --version-stage AWSCURRENT \
    --move-to-version-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222 \
    --remove-from-version-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-
a1b2c3",
    "Name": "MyTestSecret"
}
```

詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「バージョン」を参照してください。

例 2: シークレットのバージョンにアタッチされたステージングラベルを追加するには

次の update-secret-version-stage の例では、シークレットのバージョンにステージングラベルを追加します。list-secret-version-ids を実行して影響のあるバージョンの VersionStages レスポンスフィールドを表示することで、結果を確認できます。

```
aws secretsmanager update-secret-version-stage \
    --secret-id MyTestSecret \
    --version-stage STAGINGLABEL1 \
    --move-to-version-id EXAMPLE1-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-
a1b2c3",
    "Name": "MyTestSecret"
}
```

詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「バージョン」を参照してください。

例 3: シークレットのバージョンにアタッチされたステージングラベルを削除するには

次の update-secret-version-stage の例では、シークレットのバージョンにアタッチされているステージングラベルを削除します。list-secret-version-ids を実行して影響のあるバージョンの VersionStages レスポンスフィールドを表示することで、結果を確認できます。

```
aws secretsmanager update-secret-version-stage \
    --secret-id MyTestSecret \
    --version-stage STAGINGLABEL1 \
    --remove-from-version-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-
a1b2c3",
    "Name": "MyTestSecret"
}
```

詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「バージョン」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateSecretVersionStage」を参照してください。

### update-secret

次のコード例は、update-secret を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: シークレットの記述を更新するには

次の update-secret の例は、シークレットの記述を更新します。

```
aws secretsmanager update-secret \
    --secret-id MyTestSecret \
    --description "This is a new description for the secret."
```

出力:

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-
a1b2c3",
    "Name": "MyTestSecret"
}
```

詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「シークレットの変更」を参照してください。

例 2: シークレットに関連付けられた暗号化キーを更新するには

次の update-secret の例は、シークレット値の暗号化に使用される KMS キーを更新します。KMS キーは、シークレットと同じリージョンに存在する必要があります。

```
aws secretsmanager update-secret \
    --secret-id MyTestSecret \
    --kms-key-id arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/EXAMPLE1-90ab-cdef-fedc-
ba987EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-
a1b2c3",
    "Name": "MyTestSecret"
}
```

詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「シークレットの変更」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「UpdateSecret」を参照してください。

### validate-resource-policy

次のコード例は、validate-resource-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースポリシーを検証するには

次の validate-resource-policy の例では、リソースポリシーがシークレットへの幅広いアクセスを許可していないことを確認します。このポリシーは、ディスクのファイルから読み込まれます。詳細については、「AWS CLI ユーザーガイド」の「ファイルから AWS CLI パラメータをロードする」を参照してください。

```
aws secretsmanager validate-resource-policy \
    --resource-policy file://mypolicy.json
```

mypolicy.json の内容:

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/MyRole"
            },
            "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "PolicyValidationPassed": true,
```

```
    "ValidationErrors": []
}
```

詳細については、「Secrets Manager ユーザーガイド」の「Secrets Manager のアクセス許可のリファレンス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ValidateResourcePolicy」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Security Hub CSPM の例

次のコード例は、Security Hub CSPM で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `accept-administrator-invitation`

次のコード例は、`accept-administrator-invitation` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

管理者アカウントからの招待を受け入れるには

次の `accept-administrator-invitation` の例では、指定された管理者アカウントからの指定された招待を受け入れます。

```
aws securityhub accept-invitation \
    --administrator-id 123456789012 \
    --invitation-id 7ab938c5d52d7904ad09f9e7c20cc4eb
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「管理者アカウントおよびメンバーアカウントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AcceptAdministratorInvitation」を参照してください。

### accept-invitation

次のコード例は、accept-invitation を使用する方法を示しています。

AWS CLI

管理者アカウントからの招待を受け入れるには

次の accept-invitation の例では、指定された管理者アカウントからの指定された招待を受け入れます。

```
aws securityhub accept-invitation \
    --master-id 123456789012 \
    --invitation-id 7ab938c5d52d7904ad09f9e7c20cc4eb
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「管理者アカウントおよびメンバーアカウントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AcceptInvitation」を参照してください。

### batch-delete-automation-rules

次のコード例は、batch-delete-automation-rules を使用する方法を示しています。

AWS CLI

自動化ルールを削除するには

次の batch-delete-automation-rules の例は、指定された自動化ルールを削除します。1 つのコマンドで 1 つ以上のルールを削除できます。Security Hub 管理者アカウントのみ、このコマンドを実行できます。

```
aws securityhub batch-delete-automation-rules \
    --automation-rules-arns '["arn:aws:securityhub:us-
east-1:123456789012:automation-rule/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"]'
```

出力:

```
{
    "ProcessedAutomationRules": [
        "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:automation-rule/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
    ],
    "UnprocessedAutomationRules": []
}
```

詳細については、「AWSSecurity Hub ユーザーガイド」の「自動化ルールの削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchDeleteAutomationRules」を参照してください。

### batch-disable-standards

次のコード例は、batch-disable-standards を使用する方法を示しています。

AWS CLI

標準を無効にするには

次の batch-disable-standards の例では、指定されたサブスクリプション ARN に関連付けられた標準を無効にします。

```
aws securityhub batch-disable-standards \
    --standards-subscription-arns "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1"
```

出力:

```
{
    "StandardsSubscriptions": [
        {
            "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:eu-central-1::standards/pci-dss/
v/3.2.1",
```

```
            "StandardsInput": { },
            "StandardsStatus": "DELETING",
            "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「セキュリティ標準の無効化または有効化」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchDisableStandards」を参照してください。

### batch-enable-standards

次のコード例は、batch-enable-standards を使用する方法を示しています。

AWS CLI

標準を有効にするには

次の batch-enable-standards の例では、リクエスト元のアカウントの PCI DSS 標準を有効にします。

```
aws securityhub batch-enable-standards \
    --standards-subscription-requests '{"StandardsArn":"arn:aws:securityhub:us-
west-1::standards/pci-dss/v/3.2.1"}'
```

出力:

```
{
    "StandardsSubscriptions": [
        {
            "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1::standards/pci-dss/
v/3.2.1",
            "StandardsInput": { },
            "StandardsStatus": "PENDING",
            "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1"
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「セキュリティ標準の無効化または有効化」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchEnableStandards」を参照してください。

### batch-get-automation-rules

次のコード例は、batch-get-automation-rules を使用する方法を示しています。

AWS CLI

自動化ルールの詳細を取得するには

次の batch-get-automation-rules の例は、指定された自動化ルールの詳細情報を取得します。1 つのコマンドで 1 つ以上の自動化ルールの詳細情報を取得できます。

```
aws securityhub batch-get-automation-rules \
    --automation-rules-arns '["arn:aws:securityhub:us-
east-1:123456789012:automation-rule/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"]'
```

出力:

```
{
    "Rules": [
        {
            "RuleArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:automation-rule/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "RuleStatus": "ENABLED",
            "RuleOrder": 1,
            "RuleName": "Suppress informational findings",
            "Description": "Suppress GuardDuty findings with Informational
 severity",
            "IsTerminal": false,
            "Criteria": {
                "ProductName": [
                    {
                        "Value": "GuardDuty",
                        "Comparison": "EQUALS"
                    }
                ],
```

```
                "SeverityLabel": [
                    {
                        "Value": "INFORMATIONAL",
                        "Comparison": "EQUALS"
                    }
                ],
                "WorkflowStatus": [
                    {
                        "Value": "NEW",
                        "Comparison": "EQUALS"
                    }
                ],
                "RecordState": [
                    {
                        "Value": "ACTIVE",
                        "Comparison": "EQUALS"
                    }
                ]
            },
            "Actions": [
                {
                    "Type": "FINDING_FIELDS_UPDATE",
                    "FindingFieldsUpdate": {
                        "Note": {
                            "Text": "Automatically suppress GuardDuty findings with
 Informational severity",
                            "UpdatedBy": "sechub-automation"
                        },
                        "Workflow": {
                            "Status": "SUPPRESSED"
                        }
                    }
                }
            ],
            "CreatedAt": "2023-05-31T17:56:14.837000+00:00",
            "UpdatedAt": "2023-05-31T17:59:38.466000+00:00",
            "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin"
        }
    ],
    "UnprocessedAutomationRules": []
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「自動化ルールを表示する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchGetAutomationRules」を参照してください。

### batch-get-configuration-policy-associations

次のコード例は、batch-get-configuration-policy-associations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ターゲットのバッチの設定の関連付けに関する詳細を取得するには

次の batch-get-configuration-policy-associations の例では、指定されたターゲットの関連付けに関する詳細情報を取得します。ターゲットのアカウント ID、組織単位 ID、またはルート ID を指定できます。

```
aws securityhub batch-get-configuration-policy-associations \
    --target '{"OrganizationalUnitId": "ou-6hi7-8j91kl2m"}'
```

出力:

```
{
    "ConfigurationPolicyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
    "TargetId": "ou-6hi7-8j91kl2m",
    "TargetType": "ORGANIZATIONAL_UNIT",
    "AssociationType": "APPLIED",
    "UpdatedAt": "2023-09-26T21:13:01.816000+00:00",
    "AssociationStatus": "SUCCESS",
    "AssociationStatusMessage": "Association applied successfully on this target."
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「Security Hub 設定ポリシーの表示」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchGetConfigurationPolicyAssociations」を参照してください。

### batch-get-security-controls

次のコード例は、batch-get-security-controls を使用する方法を示しています。

AWS CLI

セキュリティコントロールの詳細を取得するには

次の batch-get-security-controls の例では、現在の AWS アカウントと AWS リージョンのセキュリティコントロール ACM.1 と IAM.1 の詳細情報を取得します。

```
aws securityhub batch-get-security-controls \
    --security-control-ids '["ACM.1", "IAM.1"]'
```

出力:

```
{
    "SecurityControls": [
        {
            "SecurityControlId": "ACM.1",
            "SecurityControlArn": "arn:aws:securityhub:us-
east-2:123456789012:security-control/ACM.1",
            "Title": "Imported and ACM-issued certificates should be renewed after a
 specified time period",
            "Description": "This control checks whether an AWS Certificate Manager
 (ACM) certificate is renewed within the specified time period. It checks both
 imported certificates and certificates provided by ACM. The control fails if the
 certificate isn't renewed within the specified time period. Unless you provide a
 custom parameter value for the renewal period, Security Hub uses a default value of
 30 days.",
            "RemediationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/
ACM.1/remediation",
            "SeverityRating": "MEDIUM",
            "SecurityControlStatus": "ENABLED"
            "UpdateStatus": "READY",
            "Parameters": {
                "daysToExpiration": {
                    "ValueType": CUSTOM,
                    "Value": {
                        "Integer": 15
                    }
                }
            },
```

```
            "LastUpdateReason": "Updated control parameter"
        },
        {
            "SecurityControlId": "IAM.1",
            "SecurityControlArn": "arn:aws:securityhub:us-
east-2:123456789012:security-control/IAM.1",
            "Title": "IAM policies should not allow full \"*\" administrative
 privileges",
            "Description": "This AWS control checks whether the default version of
 AWS Identity and Access Management (IAM) policies (also known as customer managed
 policies) do not have administrator access with a statement that has \"Effect\":
 \"Allow\" with \"Action\": \"*\" over \"Resource\": \"*\". It only checks for
 the Customer Managed Policies that you created, but not inline and AWS Managed
 Policies.",
            "RemediationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/
IAM.1/remediation",
            "SeverityRating": "HIGH",
            "SecurityControlStatus": "ENABLED"
            "UpdateStatus": "READY",
            "Parameters": {}
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「コントロールの詳細の表示」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス.」の「BatchGetSecurityControls」を参照してください。

### batch-get-standards-control-associations

次のコード例は、batch-get-standards-control-associations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コントロールの有効化ステータスを取得するには

次の batch-get-standards-control-associations の例では、指定されたコントロールが指定された標準で有効になっているかどうかを示します。

```
aws securityhub batch-get-standards-control-associations \
```

```
    --standards-control-association-ids '[{"SecurityControlId":
 "Config.1","StandardsArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:ruleset/cis-
aws-foundations-benchmark/v/1.2.0"}, {"SecurityControlId": "IAM.6","StandardsArn":
 "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:standards/aws-foundational-security-
best-practices/v/1.0.0"}]'
```

出力:

```
{
    "StandardsControlAssociationDetails": [
        {
            "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0",
            "SecurityControlId": "Config.1",
            "SecurityControlArn": "arn:aws:securityhub:us-
east-1:068873283051:security-control/Config.1",
            "AssociationStatus": "ENABLED",
            "RelatedRequirements": [
                "CIS AWS Foundations 2.5"
            ],
            "UpdatedAt": "2022-10-27T16:07:12.960000+00:00",
            "StandardsControlTitle": "Ensure AWS Config is enabled",
            "StandardsControlDescription": "AWS Config is a web service that
 performs configuration management of supported AWS resources within your account
 and delivers log files to you. The recorded information includes the configuration
 item (AWS resource), relationships between configuration items (AWS resources), and
 any configuration changes between resources. It is recommended to enable AWS Config
 in all regions.",
            "StandardsControlArns": [
                "arn:aws:securityhub:us-east-1:068873283051:control/cis-aws-
foundations-benchmark/v/1.2.0/2.5"
            ]
        },
        {
            "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::standards/aws-
foundational-security-best-practices/v/1.0.0",
            "SecurityControlId": "IAM.6",
            "SecurityControlArn": "arn:aws:securityhub:us-
east-1:068873283051:security-control/IAM.6",
            "AssociationStatus": "DISABLED",
            "RelatedRequirements": [],
            "UpdatedAt": "2022-11-22T21:30:35.080000+00:00",
            "UpdatedReason": "test",
```

```
            "StandardsControlTitle": "Hardware MFA should be enabled for the root
 user",
            "StandardsControlDescription": "This AWS control checks whether your AWS
 account is enabled to use a hardware multi-factor authentication (MFA) device to
 sign in with root user credentials.",
            "StandardsControlArns": [
                "arn:aws:securityhub:us-east-1:068873283051:control/aws-
foundational-security-best-practices/v/1.0.0/IAM.6"
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「特定の標準コントロールの有効化と無効化」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchGetStandardsControlAssociations」を参照してください。

### batch-import-findings

次のコード例は、batch-import-findings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

検出結果を更新するには

次の batch-import-findings の例では、検出結果を更新します。

```
aws securityhub batch-import-findings \
     --findings '
        [{
            "AwsAccountId": "123456789012",
            "CreatedAt": "2020-05-27T17:05:54.832Z",
            "Description": "Vulnerability in a CloudTrail trail",
            "FindingProviderFields": {
                "Severity": {
                    "Label": "LOW",
                    "Original": "10"
                },
                "Types": [
                    "Software and Configuration Checks/Vulnerabilities/CVE"
```

```
                ]
            },
            "GeneratorId": "TestGeneratorId",
            "Id": "Id1",
            "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:product/123456789012/default",
            "Resources": [
                {
                    "Id": "arn:aws:cloudtrail:us-west-1:123456789012:trail/
TrailName",
                    "Partition": "aws",
                    "Region": "us-west-1",
                    "Type": "AwsCloudTrailTrail"
                }
            ],
            "SchemaVersion": "2018-10-08",
            "Title": "CloudTrail trail vulnerability",
            "UpdatedAt": "2020-06-02T16:05:54.832Z"
        }]'
```

出力:

```
{
    "FailedCount": 0,
    "SuccessCount": 1,
    "FailedFindings": []
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「BatchImportFindings を使用して検出結果を作成および更新する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchImportFindings」を参照してください。

### batch-update-automation-rules

次のコード例は、batch-update-automation-rules を使用する方法を示しています。

AWS CLI

自動化ルールを更新するには

次の batch-update-automation-rules の例では、指定された自動化ルールを更新します。1 つのコマンドで 1 つ以上のルールを更新できます。Security Hub 管理者アカウントのみ、このコマンドを実行できます。

```
aws securityhub batch-update-automation-rules \
    --update-automation-rules-request-items '[ \
        { \
            "Actions": [{ \
                "Type": "FINDING_FIELDS_UPDATE", \
                "FindingFieldsUpdate": { \
                    "Note": { \
                        "Text": "Known issue that is a risk", \
                        "UpdatedBy": "sechub-automation" \
                    }, \
                    "Workflow": { \
                        "Status": "NEW" \
                    } \
                } \
            }], \
            "Criteria": { \
                "SeverityLabel": [{ \
                    "Value": "LOW", \
                    "Comparison": "EQUALS" \
                }] \
            }, \
            "RuleArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:automation-rule/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", \
            "RuleOrder": 1, \
            "RuleStatus": "DISABLED" \
        } \
    ]'
```

出力:

```
{
    "ProcessedAutomationRules": [
        "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:automation-rule/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
    ],
    "UnprocessedAutomationRules": []
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「自動化ルールの編集」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchUpdateAutomationRules」を参照してください。

### batch-update-findings

次のコード例は、batch-update-findings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 検出結果を更新するには

以下の batch-update-findings の例では、2 つの検出結果を更新して、メモを追加し、重要度ラベルを変更してから、それらを解決します。

```
aws securityhub batch-update-findings \
    --finding-identifiers '[{"Id": "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1/PCI.Lambda.2/finding/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-1::product/aws/securityhub"}, {"Id": "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1/PCI.Lambda.2/finding/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222", "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-1::product/aws/securityhub"}]' \
    --note '{"Text": "Known issue that is not a risk.", "UpdatedBy": "user1"}' \
    --severity '{"Label": "LOW"}' \
    --workflow '{"Status": "RESOLVED"}'
```

出力:

```
{
    "ProcessedFindings": [
        {
            "Id": "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:subscription/pci-dss/
v/3.2.1/PCI.Lambda.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1::product/aws/securityhub"
        },
        {
            "Id": "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:subscription/pci-dss/
v/3.2.1/PCI.Lambda.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1::product/aws/securityhub"
```

```
        }
    ],
    "UnprocessedFindings": []
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「BatchUpdateFindings を使用して検出結果を更新する」を参照してください。

例 2: 省略構文を使用して検出結果を更新するには

以下の batch-update-findings の例では、省略構文を使用して 2 つの検出結果を更新し、メモを追加して、重要度ラベルを変更してから、それらを解決します。

```
aws securityhub batch-update-findings \
    --finding-identifiers Id="arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1/PCI.Lambda.2/finding/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",ProductArn="arn:aws:securityhub:us-
west-1::product/aws/securityhub" Id="arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1/PCI.Lambda.2/finding/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",ProductArn="arn:aws:securityhub:us-
west-1::product/aws/securityhub" \
    --note Text="Known issue that is not a risk.",UpdatedBy="user1" \
    --severity Label="LOW" \
    --workflow Status="RESOLVED"
```

出力:

```
{
    "ProcessedFindings": [
        {
            "Id": "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:subscription/pci-dss/
v/3.2.1/PCI.Lambda.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1::product/aws/securityhub"
        },
        {
            "Id": "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:subscription/pci-dss/
v/3.2.1/PCI.Lambda.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1::product/aws/securityhub"
        }
    ],
    "UnprocessedFindings": []
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「BatchUpdateFindings を使用して検出結果を更新する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchUpdateFindings」を参照してください。

### batch-update-standards-control-associations

次のコード例は、batch-update-standards-control-associations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

有効な標準でコントロールの有効化ステータスを更新するには

次の batch-update-standards-control-associations の例では、指定された標準で CloudTrail.1 を無効にします。

```
aws securityhub batch-update-standards-control-associations \
    --standards-control-association-updates '[{"SecurityControlId": "CloudTrail.1",
 "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.2.0", "AssociationStatus": "DISABLED", "UpdatedReason": "Not applicable
 to environment"}, {"SecurityControlId": "CloudTrail.1", "StandardsArn":
 "arn:aws:securityhub:::standards/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0",
 "AssociationStatus": "DISABLED", "UpdatedReason": "Not applicable to
 environment"}]'
```

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「特定の標準のコントロールを有効にする」と「特定の標準コントロールの有効化と無効化」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchUpdateStandardsControlAssociations」を参照してください。

### create-action-target

次のコード例は、create-action-target を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムアクションを作成するには

次の create-action-target の例では、カスタムアクションを作成します。アクションの名前、説明、識別子を指定します。

```
aws securityhub create-action-target \
    --name "Send to remediation" \
    --description "Action to send the finding for remediation tracking" \
    --id "Remediation"
```

出力:

```
{
    "ActionTargetArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:action/custom/
Remediation"
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「カスタムアクションを作成し、CloudWatch Events ルールに関連付ける」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateActionTarget」を参照してください。

### create-automation-rule

次のコード例は、create-automation-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

自動化ルールを作成するには

次の create-automation-rule の例では、現在の AWS アカウントと AWS リージョンに自動化ルールを作成します。Security Hub は、指定された基準に基づいて検出結果をフィルタリングし、一致する検出結果にアクションを適用します。Security Hub 管理者アカウントのみ、このコマンドを実行できます。

```
aws securityhub create-automation-rule \
    --actions '[{ \
        "Type": "FINDING_FIELDS_UPDATE", \
        "FindingFieldsUpdate": { \
            "Severity": { \
                "Label": "HIGH" \
```

```
            }, \
            "Note": { \
                "Text": "Known issue that is a risk. Updated by automation rules", \
                "UpdatedBy": "sechub-automation" \
            } \
        } \
    }]' \
    --criteria '{ \
        "SeverityLabel": [{ \
            "Value": "INFORMATIONAL", \
            "Comparison": "EQUALS" \
        }] \
    }' \
    --description "A sample rule" \
    --no-is-terminal \
    --rule-name "sample rule" \
    --rule-order 1 \
    --rule-status "ENABLED"
```

出力:

```
{
    "RuleArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:automation-rule/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「自動化ルールの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateAutomationRule」を参照してください。

### create-configuration-policy

次のコード例は、create-configuration-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

設定ポリシーを作成するには

次の create-configuration-policy の例では、指定された設定で設定ポリシーを作成します。

```
aws securityhub create-configuration-policy \
    --name "SampleConfigurationPolicy" \
    --description "SampleDescription" \
    --configuration-policy '{"SecurityHub": {"ServiceEnabled":
 true, "EnabledStandardIdentifiers": ["arn:aws:securityhub:eu-
central-1::standards/aws-foundational-security-best-practices/
v/1.0.0","arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.2.0"],"SecurityControlsConfiguration":{"DisabledSecurityControlIdentifiers":
 ["CloudTrail.2"], "SecurityControlCustomParameters": [{"SecurityControlId":
 "ACM.1", "Parameters": {"daysToExpiration": {"ValueType": "CUSTOM", "Value":
 {"Integer": 15}}}}]}}}' \
    --tags '{"Environment": "Prod"}'
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:securityhub:eu-central-1:123456789012:configuration-policy/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "Name": "SampleConfigurationPolicy",
    "Description": "SampleDescription",
    "UpdatedAt": "2023-11-28T20:28:04.494000+00:00",
    "CreatedAt": "2023-11-28T20:28:04.494000+00:00",
    "ConfigurationPolicy": {
        "SecurityHub": {
            "ServiceEnabled": true,
            "EnabledStandardIdentifiers": [
                "arn:aws:securityhub:eu-central-1::standards/aws-foundational-
security-best-practices/v/1.0.0",
                "arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.2.0"
            ],
            "SecurityControlsConfiguration": {
                "DisabledSecurityControlIdentifiers": [
                    "CloudTrail.2"
                ],
                "SecurityControlCustomParameters": [
                    {
                        "SecurityControlId": "ACM.1",
                        "Parameters": {
                            "daysToExpiration": {
                                "ValueType": "CUSTOM",
                                "Value": {
```

```
                                "Integer": 15
                            }
                        }
                    }
                }
            ]
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「Security Hub 設定ポリシーの作成と関連付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateConfigurationPolicy」を参照してください。

### `create-finding-aggregator`

次のコード例は、`create-finding-aggregator` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

検出結果の集約を有効にするには

次の `create-finding-aggregator` の例では、検出結果の集約を設定します。これは、米国東部 (バージニア) を集約リージョンとして指定する米国東部 (バージニア) から実行されます。指定されたリージョンのみをリンクし、新しいリージョンを自動的にリンクするとは限らないことを示します。リンクされたリージョンとして、米国西部 (北カリフォルニア) と米国西部 (オレゴン) が選択されます。

```
aws securityhub create-finding-aggregator \
    --region us-east-1 \
    --region-linking-mode SPECIFIED_REGIONS \
    --regions us-west-1,us-west-2
```

出力:

```
{
    "FindingAggregatorArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:222222222222:finding-
aggregator/123e4567-e89b-12d3-a456-426652340000",
```

```
    "FindingAggregationRegion": "us-east-1",
    "RegionLinkingMode": "SPECIFIED_REGIONS",
    "Regions": "us-west-1,us-west-2"
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「検出結果の集約を有効にする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateFindingAggregator」を参照してください。

### `create-insight`

次のコード例は、`create-insight` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムインサイトを作成するには

次の `create-insight` の例では、AWS ロールに関連する緊急の検出結果を返す「Critical role findings」という名前のカスタムインサイトを作成します。

```
aws securityhub create-insight \
    --filters '{"ResourceType": [{ "Comparison": "EQUALS", "Value": "AwsIamRole"}],
 "SeverityLabel": [{"Comparison": "EQUALS", "Value": "CRITICAL"}]}' \
    --group-by-attribute "ResourceId" \
    --name "Critical role findings"
```

出力:

```
{
    "InsightArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:insight/123456789012/
custom/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「カスタムインサイトの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateInsight」を参照してください。

### create-members

次のコード例は、create-members を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントをメンバーアカウントとして追加するには

次の create-members の例では、リクエスト元の管理者アカウントに 2 つのアカウントをメンバーアカウントとして追加します。

```
aws securityhub create-members \
    --account-details '[{"AccountId": "123456789111"}, {"AccountId":
 "123456789222"}]'
```

出力:

```
{
    "UnprocessedAccounts": []
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「管理者アカウントおよびメンバーアカウントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateMembers」を参照してください。

### decline-invitations

次のコード例は、decline-invitations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メンバーアカウントへの招待を拒否するには

次の decline-invitations の例では、指定された管理者アカウントのメンバーアカウントへの招待を拒否します。メンバーアカウントはリクエスト元のアカウントです。

```
aws securityhub decline-invitations \
    --account-ids "123456789012"
```

出力:

```
{
    "UnprocessedAccounts": []
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「管理者アカウントおよびメンバーアカウントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeclineInvitations」を参照してください。

### delete-action-target

次のコード例は、delete-action-target を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムアクションを削除するには

次の delete-action-target の例では、指定された ARN によって識別されたカスタムアクションを削除します。

```
aws securityhub delete-action-target \
    --action-target-arn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:action/custom/Remediation"
```

出力:

```
{
    "ActionTargetArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:action/custom/Remediation"
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「カスタムアクションを作成し、CloudWatch Events ルールに関連付ける」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteActionTarget」を参照してください。

### delete-configuration-policy

次のコード例は、delete-configuration-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

設定ポリシーを削除するには

次の delete-configuration-policy の例では、指定された設定ポリシーを削除します。

```
aws securityhub delete-configuration-policy \
    --identifier "arn:aws:securityhub:eu-central-1:123456789012:configuration-policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「Security Hub 設定ポリシーの削除と関連付けの解除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteConfigurationPolicy」を参照してください。

### delete-finding-aggregator

次のコード例は、delete-finding-aggregator を使用する方法を示しています。

AWS CLI

検索結果の集約を停止するには

次の delete-finding-aggregator の例では、検索結果の集約を停止します。コマンドは、集約リージョンである米国東部 (バージニア) から実行されます。

```
aws securityhub delete-finding-aggregator \
    --region us-east-1 \
    --finding-aggregator-arn arn:aws:securityhub:us-east-1:222222222222:finding-aggregator/123e4567-e89b-12d3-a456-426652340000
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWSSecurity Hub ユーザーガイド」の「検索結果の集約を停止する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteFindingAggregator」を参照してください。

### delete-insight

次のコード例は、delete-insight を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムインサイトを削除するには

次の delete-insight の例では、指定された ARN を持つカスタムインサイトを削除します。

```
aws securityhub delete-insight \
    --insight-arn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:insight/123456789012/
custom/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
```

出力:

```
{
   "InsightArn": "arn:aws:securityhub:eu-
central-1:123456789012:insight/123456789012/custom/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111"
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「カスタムインサイトの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteInsight」を参照してください。

### delete-invitations

次のコード例は、delete-invitations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メンバーアカウントへの招待を削除するには

次の delete-invitations の例では、指定された管理者アカウントのメンバーアカウントへの招待を削除します。メンバーアカウントはリクエスト元のアカウントです。

```
aws securityhub delete-invitations \
    --account-ids "123456789012"
```

出力:

```
{
    "UnprocessedAccounts": []
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「管理者アカウントおよびメンバーアカウントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteInvitations」を参照してください。

### delete-members

次のコード例は、delete-members を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メンバーアカウントを削除するには

次の delete-members の例では、リクエスト元の管理者アカウントから指定されたメンバーアカウントを削除します。

```
aws securityhub delete-members \
    --account-ids "123456789111" "123456789222"
```

出力:

```
{
    "UnprocessedAccounts": []
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「管理者アカウントおよびメンバーアカウントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteMembers」を参照してください。

### describe-action-targets

次のコード例は、describe-action-targets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムアクションの詳細情報を取得するには

次の describe-action-targets の例では、指定された ARN によって識別されるカスタムアクションに関する情報を取得します。

```
aws securityhub describe-action-targets \
    --action-target-arns "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:action/custom/Remediation"
```

出力:

```
{
    "ActionTargets": [
        {
            "ActionTargetArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:action/custom/Remediation",
            "Description": "Action to send the finding for remediation tracking",
            "Name": "Send to remediation"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「カスタムアクションを作成し、CloudWatch Events ルールに関連付ける」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeActionTargets」を参照してください。

### describe-hub

次のコード例は、describe-hub を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ハブリソースに関する情報を取得するには

次の describe-hub の例では、指定されたハブリソースのサブスクリプション日と他の構成設定を返します。ハブリソースは ARN によって識別されます。

```
aws securityhub describe-hub \
```

```
    --hub-arn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:hub/default"
```

出力:

```
{
    "HubArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:hub/default",
    "SubscribedAt": "2019-11-19T23:15:10.046Z",
    "AutoEnableControls": true,
    "ControlFindingGenerator": "SECURITY_CONTROL"
}
```

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS::SecurityHub::Hub」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeHub」を参照してください。

### describe-organization-configuration

次のコード例は、describe-organization-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

組織の Security Hub の設定方法を表示するには

次の describe-organization-configuration の例では、Security Hub で組織を設定する方法に関する情報を返します。この例では、組織は中央設定を使用します。Security Hub 管理者アカウントのみ、このコマンドを実行できます。

```
aws securityhub describe-organization-configuration
```

出力:

```
{
    "AutoEnable": false,
    "MemberAccountLimitReached": false,
    "AutoEnableStandards": "NONE",
    "OrganizationConfiguration": {
        "ConfigurationType": "LOCAL",
        "Status": "ENABLED",
        "StatusMessage": "Central configuration has been enabled successfully"
    }
```

```
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「AWS Organizations によるアカウントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeOrganizationConfiguration」を参照してください。

### describe-products

次のコード例は、describe-products を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能な製品統合に関する情報を返すには

次の describe-products の例では、使用可能な製品統合を一度に 1 つずつ返します。

```
aws securityhub describe-products \
    --max-results 1
```

出力:

```
{
    "NextToken": "U2FsdGVkX18vvPlOqb7RDrWRWVFBJI46MOIAb+nZmRJmR15NoRi2gm13sdQEn3O/
pq/78dGs+bKpgA+7HMPHO0qX33/zoRI+uIG/F9yLNhcOrOWzFUdy36JcXLQji3Rpnn/
cD1SVkGA98qI3zPOSDg==",
    "Products": [
        {
            "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789333:product/
crowdstrike/crowdstrike-falcon",
            "ProductName": "CrowdStrike Falcon",
            "CompanyName": "CrowdStrike",
            "Description": "CrowdStrike Falcon's single lightweight sensor unifies
 next-gen antivirus, endpoint detection and response, and 24/7 managed hunting, via
 the cloud.",
            "Categories": [
                "Endpoint Detection and Response (EDR)",
                "AV Scanning and Sandboxing",
                "Threat Intelligence Feeds and Reports",
                "Endpoint Forensics",
                "Network Forensics"
            ],
```

```
            "IntegrationTypes": [
                "SEND_FINDINGS_TO_SECURITY_HUB"
            ],
            "MarketplaceUrl": "https://aws.amazon.com/marketplace/seller-profile?
id=a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "ActivationUrl": "https://falcon.crowdstrike.com/support/documentation",
            "ProductSubscriptionResourcePolicy": "{\"Version\":
\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":
\"123456789333\"},\"Action\":[\"securityhub:BatchImportFindings\"],\"Resource\":
\"arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:product-subscription/crowdstrike/
crowdstrike-falcon\",\"Condition\":{\"StringEquals\":{\"securityhub:TargetAccount
\":\"123456789012\"}}},{\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":
\"123456789012\"},\"Action\":[\"securityhub:BatchImportFindings\"],\"Resource
\":\"arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789333:product/crowdstrike/crowdstrike-
falcon\",\"Condition\":{\"StringEquals\":{\"securityhub:TargetAccount\":
\"123456789012\"}}}]}"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「製品統合の管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeProducts」を参照してください。

### describe-standards-controls

次のコード例は、describe-standards-controls を使用する方法を示しています。

AWS CLI

有効な標準のコントロールの一覧をリクエストするには

次の describe-standards-controls の例では、リクエスタアカウントの PCI DSS 標準へのサブスクリプション内のコントロール一覧をリクエストします。リクエストは、一度に 2 つのコントロールを返します。

```
aws securityhub describe-standards-controls \
    --standards-subscription-arn "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1" \
    --max-results 2
```

出力:

```
{
    "Controls": [
        {
            "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:control/pci-dss/v/3.2.1/PCI.AutoScaling.1",
            "ControlStatus": "ENABLED",
            "ControlStatusUpdatedAt": "2020-05-15T18:49:04.473000+00:00",
            "ControlId": "PCI.AutoScaling.1",
            "Title": "Auto scaling groups associated with a load balancer should use
 health checks",
            "Description": "This AWS control checks whether your Auto Scaling groups
 that are associated with a load balancer are using Elastic Load Balancing health
 checks.",
            "RemediationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/
PCI.AutoScaling.1/remediation",
            "SeverityRating": "LOW",
            "RelatedRequirements": [
                "PCI DSS 2.2"
            ]
        },
        {
            "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:control/pci-dss/v/3.2.1/PCI.CW.1",
            "ControlStatus": "ENABLED",
            "ControlStatusUpdatedAt": "2020-05-15T18:49:04.498000+00:00",
            "ControlId": "PCI.CW.1",
            "Title": "A log metric filter and alarm should exist for usage of the
 \"root\" user",
            "Description": "This control checks for the CloudWatch metric
 filters using the following pattern { $.userIdentity.type = \"Root\" &&
 $.userIdentity.invokedBy NOT EXISTS && $.eventType != \"AwsServiceEvent\" }
 It checks that the log group name is configured for use with active multi-
region CloudTrail, that there is at least one Event Selector for a Trail with
 IncludeManagementEvents set to true and ReadWriteType set to All, and that there is
 at least one active subscriber to an SNS topic associated with the alarm.",
            "RemediationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/
PCI.CW.1/remediation",
            "SeverityRating": "MEDIUM",
            "RelatedRequirements": [
                "PCI DSS 7.2.1"
            ]
        }
```

```
    ],
    "NextToken": "U2FsdGVkX1+eNkPoZHVl11ip5HUYQPWSWZGmftcmJiHL8JoKEsCDuaKayiPDyLK
+LiTkShveoOdvfxXCkOBaGhohIXhsIedN+LSjQV/
l7kfCfJcq4PziNC1N9xe9aq2pjlLVZnznTfSImrodT5bRNHe4fELCQq/z+5ka
+5Lzmc11axcwTd5lKgQyQqmUVoeriHZhyIiBgWKf7oNYdBVG8OEortVWvSkoUTt
+B2ThcnC7l43kI0UNxlkZ6sc64AsW"
}
```

この標準の詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「標準の詳細の表示」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeStandardsControls」を参照してください。

### describe-standards

次のコード例は、describe-standards を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能な標準のリストを返すには

次の describe-standards の例では、使用可能な標準のリストを返します。

```
aws securityhub describe-standards
```

出力:

```
{
    "Standards": [
        {
            "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1::standards/aws-
foundational-security-best-practices/v/1.0.0",
            "Name": "AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0",
            "Description": "The AWS Foundational Security Best Practices standard
 is a set of automated security checks that detect when AWS accounts and deployed
 resources do not align to security best practices. The standard is defined by AWS
 security experts. This curated set of controls helps improve your security posture
 in AWS, and cover AWS's most popular and foundational services.",
            "EnabledByDefault": true
        },
        {
```

```
            "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0",
            "Name": "CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0",
            "Description": "The Center for Internet Security (CIS) AWS Foundations
 Benchmark v1.2.0 is a set of security configuration best practices for AWS. This
 Security Hub standard automatically checks for your compliance readiness against a
 subset of CIS requirements.",
            "EnabledByDefault": true
        },
        {
            "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1::standards/pci-dss/
v/3.2.1",
            "Name": "PCI DSS v3.2.1",
            "Description": "The Payment Card Industry Data Security Standard (PCI
 DSS) v3.2.1 is an information security standard for entities that store, process,
 and/or transmit cardholder data. This Security Hub standard automatically checks
 for your compliance readiness against a subset of PCI DSS requirements.",
            "EnabledByDefault": false
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「AWS Security Hub のセキュリティ標準について」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeStandards」を参照してください。

### disable-import-findings-for-product

次のコード例は、disable-import-findings-for-product を使用する方法を示しています。

AWS CLI

製品統合からの検出結果の受信を停止するには

次の disable-import-findings-for-product の例では、製品統合への指定されたサブスクリプションの検出結果の流れを無効にします。

```
aws securityhub disable-import-findings-for-product \
    --product-subscription-arn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:product-
subscription/crowdstrike/crowdstrike-falcon"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「製品統合の管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisableImportFindingsForProduct」を参照してください。

### disable-organization-admin-account

次のコード例は、disable-organization-admin-account を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Security Hub 管理者アカウントを削除するには

次の disable-organization-admin-account の例では、指定されたアカウントの AWS Organizations の Security Hub 管理者アカウントとしての割り当てを取り消します。

```
aws securityhub disable-organization-admin-account \
    --admin-account-id 777788889999
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「Security Hub 管理者アカウントの指定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisableOrganizationAdminAccount」を参照してください。

### disable-security-hub

次のコード例は、disable-security-hub を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Security Hub を無効にするには

次の disable-security-hub の例では、リクエスト元のアカウントの AWS Security Hub を無効にします。

```
aws securityhub disable-security-hub
```

このコマンドでは何も出力されません。

Security Hub の詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「AWS Security Hub を無効にする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisableSecurityHub」を参照してください。

### disassociate-from-administrator-account

次のコード例は、disassociate-from-administrator-account を使用する方法を示しています。

AWS CLI

管理者アカウントから関連付けを解除するには

次の disassociate-from-administrator-account の例では、リクエスト元のアカウントと現在の管理者アカウントの関連付けを解除します。

```
aws securityhub disassociate-from-administrator-account
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「管理者アカウントおよびメンバーアカウントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateFromAdministratorAccount」を参照してください。

### disassociate-from-master-account

次のコード例は、disassociate-from-master-account を使用する方法を示しています。

AWS CLI

管理者アカウントから関連付けを解除するには

次の disassociate-from-master-account の例では、リクエスト元のアカウントと現在の管理者アカウントの関連付けを解除します。

```
aws securityhub disassociate-from-master-account
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「管理者アカウントおよびメンバーアカウントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateFromMasterAccount」を参照してください。

### disassociate-members

次のコード例は、disassociate-members を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メンバーアカウントの関連付けを解除するには

次の disassociate-members の例では、リクエスト元の管理者アカウントから指定されたメンバーアカウントの関連付けを解除します。

```
aws securityhub disassociate-members  \
    --account-ids "123456789111" "123456789222"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「管理者アカウントおよびメンバーアカウントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateMembers」を参照してください。

### enable-import-findings-for-product

次のコード例は、enable-import-findings-for-product を使用する方法を示しています。

AWS CLI

製品統合からの検出結果の受け取りを開始するには

次の enable-import-findings-for-product の例では、指定された製品統合からの検出結果の流れを有効にします。

```
aws securityhub enable-import-findings-for-product \
    --product-arn "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789333:product/crowdstrike/crowdstrike-falcon"
```

出力:

```
{
    "ProductSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:product-subscription/crowdstrike/crowdstrike-falcon"
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「製品統合の管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EnableImportFindingsForProduct」を参照してください。

### enable-organization-admin-account

次のコード例は、enable-organization-admin-account を使用する方法を示しています。

AWS CLI

組織アカウントを Security Hub 管理者アカウントとして指定するには

次の enable-organization-admin-account の例では、指定されたアカウントを Security Hub 管理者アカウントとして指定します。

```
aws securityhub enable-organization-admin-account \
    --admin-account-id 777788889999
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「Security Hub 管理者アカウントの指定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EnableOrganizationAdminAccount」を参照してください。

### enable-security-hub

次のコード例は、enable-security-hub を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Security Hub を有効にするには

次の enable-security-hub の例では、リクエスト元のアカウントの AWS Security Hub を有効にします。デフォルトの標準が有効になるように Security Hub を設定します。ハブリソースの場合、タグ Department に値 Security を割り当てます。

```
aws securityhub enable-security-hub \
    --enable-default-standards \
    --tags '{"Department": "Security"}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「Security Hub を有効にする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「EnableSecurityHub」を参照してください。

### get-administrator-account

次のコード例は、get-administrator-account を使用する方法を示しています。

AWS CLI

管理者アカウントに関する情報を取得するには

次の get-administrator-account の例では、リクエスト元アカウントの管理者アカウントに関する情報を取得します。

```
aws securityhub get-administrator-account
```

出力:

```
{
```

```
    "Master": {
        "AccountId": "123456789012",
        "InvitationId": "7ab938c5d52d7904ad09f9e7c20cc4eb",
        "InvitedAt": 2020-06-01T20:21:18.042000+00:00,
        "MemberStatus": "ASSOCIATED"
    }
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「管理者アカウントおよびメンバーアカウントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAdministratorAccount」を参照してください。

### get-configuration-policy-association

次のコード例は、get-configuration-policy-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ターゲットの設定関連付けの詳細を取得するには

次の get-configuration-policy-association の例では、指定されたターゲットの関連付けに関する詳細情報を取得します。ターゲットのアカウント ID、組織単位 ID、またはルート ID を指定できます。

```
aws securityhub get-configuration-policy-association \
    --target '{"OrganizationalUnitId": "ou-6hi7-8j91kl2m"}'
```

出力:

```
{
    "ConfigurationPolicyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
    "TargetId": "ou-6hi7-8j91kl2m",
    "TargetType": "ORGANIZATIONAL_UNIT",
    "AssociationType": "APPLIED",
    "UpdatedAt": "2023-09-26T21:13:01.816000+00:00",
    "AssociationStatus": "SUCCESS",
    "AssociationStatusMessage": "Association applied successfully on this target."
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「Security Hub 設定ポリシーの表示」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetConfigurationPolicyAssociation」を参照してください。

### get-configuration-policy

次のコード例は、get-configuration-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

設定ポリシーの詳細を表示するには

次の get-configuration-policy の例では、指定された設定ポリシーの詳細情報を取得します。

```
aws securityhub get-configuration-policy \
   --identifier "arn:aws:securityhub:eu-central-1:123456789012:configuration-policy/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:securityhub:eu-central-1:123456789012:configuration-policy/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "Id": "ce5ed1e7-9639-4e2f-9313-fa87fcef944b",
    "Name": "SampleConfigurationPolicy",
    "Description": "SampleDescription",
    "UpdatedAt": "2023-11-28T20:28:04.494000+00:00",
    "CreatedAt": "2023-11-28T20:28:04.494000+00:00",
    "ConfigurationPolicy": {
        "SecurityHub": {
            "ServiceEnabled": true,
            "EnabledStandardIdentifiers": [
                "arn:aws:securityhub:eu-central-1::standards/aws-foundational-
security-best-practices/v/1.0.0",
                "arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.2.0"
            ],
            "SecurityControlsConfiguration": {
                "DisabledSecurityControlIdentifiers": [
                    "CloudTrail.2"
```

```
                ],
                "SecurityControlCustomParameters": [
                    {
                        "SecurityControlId": "ACM.1",
                        "Parameters": {
                            "daysToExpiration": {
                                "ValueType": "CUSTOM",
                                "Value": {
                                    "Integer": 15
                                }
                            }
                        }
                    }
                ]
            }
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「Security Hub 設定ポリシーの表示」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetConfigurationPolicy」を参照してください。

### get-enabled-standards

次のコード例は、get-enabled-standards を使用する方法を示しています。

AWS CLI

有効な標準に関する情報を取得するには

次の get-enabled-standards の例では、PCI DSS 標準に関する情報を取得します。

```
aws securityhub get-enabled-standards \
    --standards-subscription-arn "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1"
```

出力:

```
{
```

```
    "StandardsSubscriptions": [
        {
            "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1::standards/pci-dss/
v/3.2.1",
            "StandardsInput": { },
            "StandardsStatus": "READY",
            "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「AWS Security Hub のセキュリティ標準について」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetEnabledStandards」を参照してください。

### get-finding-aggregator

次のコード例は、get-finding-aggregator を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在の検索結果の集約設定を取得するには

次の get-finding-aggregator の例では、現在の検出結果の集約設定を取得します。

```
aws securityhub get-finding-aggregator \
    --finding-aggregator-arn arn:aws:securityhub:us-east-1:222222222222:finding-
aggregator/123e4567-e89b-12d3-a456-426652340000
```

出力:

```
{
    "FindingAggregatorArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:222222222222:finding-
aggregator/123e4567-e89b-12d3-a456-426652340000",
    "FindingAggregationRegion": "us-east-1",
    "RegionLinkingMode": "SPECIFIED_REGIONS",
    "Regions": "us-west-1,us-west-2"
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「現在の検出結果の集約設定を表示する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetFindingAggregator」を参照してください。

### get-finding-history

次のコード例は、get-finding-history を使用する方法を示しています。

AWS CLI

検出結果の履歴を取得するには

次の get-finding-history の例では、指定された検出結果の過去 90 日間の履歴を取得します。この例では、結果は検出結果履歴の 2 つのレコードに制限されています。

```
aws securityhub get-finding-history \
    --finding-identifier Id="arn:aws:securityhub:us-
east-1:123456789012:security-control/S3.17/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111",ProductArn="arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub"
```

出力:

```
{
    "Records": [
        {
            "FindingIdentifier": {
                "Id": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:security-control/
S3.17/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
                "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/
securityhub"
            },
            "UpdateTime": "2023-06-02T03:15:25.685000+00:00",
            "FindingCreated": false,
            "UpdateSource": {
                "Type": "BATCH_IMPORT_FINDINGS",
                "Identity": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub"
            },
            "Updates": [
                {
                    "UpdatedField": "Compliance.RelatedRequirements",
```

```
                    "OldValue": "[\"NIST.800-53.r5 SC-12(2)\",\"NIST.800-53.r5
 SC-12(3)\",\"NIST.800-53.r5 SC-12(6)\",\"NIST.800-53.r5 CM-3(6)\",\"NIST.800-53.r5
 SC-13\",\"NIST.800-53.r5 SC-28\",\"NIST.800-53.r5 SC-28(1)\",\"NIST.800-53.r5
 SC-7(10)\"]",
                    "NewValue": "[\"NIST.800-53.r5 SC-12(2)\",\"NIST.800-53.r5
 CM-3(6)\",\"NIST.800-53.r5 SC-13\",\"NIST.800-53.r5 SC-28\",\"NIST.800-53.r5
 SC-28(1)\",\"NIST.800-53.r5 SC-7(10)\",\"NIST.800-53.r5 CA-9(1)\",\"NIST.800-53.r5
 SI-7(6)\",\"NIST.800-53.r5 AU-9\"]"
                },
                {
                    "UpdatedField": "LastObservedAt",
                    "OldValue": "2023-06-01T09:15:38.587Z",
                    "NewValue": "2023-06-02T03:15:22.946Z"
                },
                {
                    "UpdatedField": "UpdatedAt",
                    "OldValue": "2023-06-01T09:15:31.049Z",
                    "NewValue": "2023-06-02T03:15:14.861Z"
                },
                {
                    "UpdatedField": "ProcessedAt",
                    "OldValue": "2023-06-01T09:15:41.058Z",
                    "NewValue": "2023-06-02T03:15:25.685Z"
                }
            ]
        },
        {
            "FindingIdentifier": {
                "Id": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:security-control/
S3.17/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
                "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/
securityhub"
            },
            "UpdateTime": "2023-05-23T02:06:51.518000+00:00",
            "FindingCreated": "true",
            "UpdateSource": {
                "Type": "BATCH_IMPORT_FINDINGS",
                "Identity": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub"
            },
            "Updates": []
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「検出結果の履歴」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetFindingHistory」を参照してください。

### get-findings

次のコード例は、get-findings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 特定の標準に対して生成された検出結果を返すには

次の get-findings の例では、PCI DSS 標準の検出結果を返します。

```
aws securityhub get-findings \
    --filters '{"GeneratorId":[{"Value": "pci-dss","Comparison":"PREFIX"}]}' \
    --max-items 1
```

出力:

```
{
    "Findings": [
        {
            "SchemaVersion": "2018-10-08",
            "Id": "arn:aws:securityhub:eu-central-1:123456789012:subscription/pci-
dss/v/3.2.1/PCI.Lambda.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1::product/aws/securityhub",
            "GeneratorId": "pci-dss/v/3.2.1/PCI.Lambda.2",
            "AwsAccountId": "123456789012",
            "Types": [
                "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory
 Standards/PCI-DSS"
            ],
            "FindingProviderFields": {
                "Severity": {
                    "Original": 0,
                    "Label": "INFORMATIONAL"
                },
                "Types": [
                    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory
 Standards/PCI-DSS"
```

```
                ]
            },
            "FirstObservedAt": "2020-06-02T14:02:49.159Z",
            "LastObservedAt": "2020-06-02T14:02:52.397Z",
            "CreatedAt": "2020-06-02T14:02:49.159Z",
            "UpdatedAt": "2020-06-02T14:02:52.397Z",
            "Severity": {
                "Original": 0,
                "Label": "INFORMATIONAL",
                "Normalized": 0
            },
            "Title": "PCI.Lambda.2 Lambda functions should be in a VPC",
            "Description": "This AWS control checks whether a Lambda function is in
 a VPC.",
            "Remediation": {
                "Recommendation": {
                    "Text": "For directions on how to fix this issue, please consult
 the AWS Security Hub PCI DSS documentation.",
                    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/
PCI.Lambda.2/remediation"
                }
            },
            "ProductFields": {
                "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:::standards/pci-dss/v/3.2.1",
                "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1",
                "ControlId": "PCI.Lambda.2",
                "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/
securityhub/PCI.Lambda.2/remediation",
                "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-lambda-inside-
vpc-0e904a3b",
                "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
                "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:control/pci-dss/v/3.2.1/PCI.Lambda.2",
                "aws/securityhub/SeverityLabel": "INFORMATIONAL",
                "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub",
                "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
                "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:eu-
central-1::product/aws/securityhub/arn:aws:securityhub:eu-
central-1:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1/PCI.Lambda.2/finding/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
        },
            "Resources": [
                {
```

```
                    "Type": "AwsAccount",
                    "Id": "AWS::::Account:123456789012",
                    "Partition": "aws",
                    "Region": "us-west-1"
                }
            ],
            "Compliance": {
                "Status": "PASSED",
                "RelatedRequirements": [
                    "PCI DSS 1.2.1",
                    "PCI DSS 1.3.1",
                    "PCI DSS 1.3.2",
                    "PCI DSS 1.3.4"
                ]
            },
            "WorkflowState": "NEW",
            "Workflow": {
                "Status": "NEW"
            },
            "RecordState": "ARCHIVED"
        }
    ],
    "NextToken": "eyJOZXh0VG9rZW4iOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAxfQ=="
}
```

例 2: ワークフローステータスが NOTIFIED である重大な検出結果を返すには

次の get-findings の例では、重要度ラベル値が CRITICAL で、ワークフローステータスが NOTIFIED の結果を返します。結果は、信頼度の値で降順で並べ替えられます。

```
aws securityhub get-findings \
    --filters '{"SeverityLabel":[{"Value":
 "CRITICAL","Comparison":"EQUALS"}],"WorkflowStatus":
 [{"Value":"NOTIFIED","Comparison":"EQUALS"}]}' \
    --sort-criteria '{ "Field": "Confidence", "SortOrder": "desc"}' \
    --max-items 1
```

出力:

```
{
    "Findings": [
        {
            "SchemaVersion": "2018-10-08",
```

```
            "Id": "arn:aws:securityhub:us-west-1: 123456789012:subscription/cis-aws-
foundations-benchmark/v/1.2.0/1.13/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/securityhub",
            "GeneratorId": "arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/1.13",
            "AwsAccountId": "123456789012",
            "Types": [
                "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory
 Standards/CIS AWS Foundations Benchmark"
            ],
            "FindingProviderFields" {
                "Severity": {
                    "Original": 90,
                    "Label": "CRITICAL"
                },
                "Types": [
                    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory
 Standards/CIS AWS Foundations Benchmark"
                ]
            },
            "FirstObservedAt": "2020-05-21T20:16:34.752Z",
            "LastObservedAt": "2020-06-09T08:16:37.171Z",
            "CreatedAt": "2020-05-21T20:16:34.752Z",
            "UpdatedAt": "2020-06-09T08:16:36.430Z",
            "Severity": {
                "Original": 90,
                "Label": "CRITICAL",
                "Normalized": 90
            },
            "Title": "1.13 Ensure MFA is enabled for the \"root\" account",
            "Description": "The root account is the most privileged user in an AWS
 account. MFA adds an extra layer of protection on top of a user name and password.
 With MFA enabled, when a user signs in to an AWS website, they will be prompted for
 their user name and password as well as for an authentication code from their AWS
 MFA device.",
            "Remediation": {
                "Recommendation": {
                    "Text": "For directions on how to fix this issue, please consult
 the AWS Security Hub CIS documentation.",
                    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/
standards-cis-1.13/remediation"
                }
            },
            "ProductFields": {
```

```
                "StandardsGuideArn": "arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-
foundations-benchmark/v/1.2.0",
                "StandardsGuideSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0",
                "RuleId": "1.13",
                "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/
securityhub/standards-cis-1.13/remediation",
                "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-root-account-mfa-
enabled-5pftha",
                "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
                "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:control/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/1.13",
                "aws/securityhub/SeverityLabel": "CRITICAL",
                "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub",
                "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
                "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-
west-1::product/aws/securityhub/arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/1.13/finding/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
            },
            "Resources": [
                {
                    "Type": "AwsAccount",
                    "Id": "AWS::::Account:123456789012",
                    "Partition": "aws",
                    "Region": "us-west-1"
                }
            ],
            "Compliance": {
                "Status": "FAILED"
            },
            "WorkflowState": "NEW",
            "Workflow": {
                "Status": "NOTIFIED"
            },
            "RecordState": "ACTIVE"
        }
    ]
}
```


詳細については、「AWSSecurity Hub ユーザーガイド」の「検出結果のフィルタリングとグループ化」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetFindings」を参照してください。

### get-insight-results

次のコード例は、get-insight-results を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インサイトの結果を取得するには

次の get-insight-results の例では、指定された ARN を持つインサイトのインサイト結果のリストを返します。

```
aws securityhub get-insight-results \
    --insight-arn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:insight/123456789012/custom/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
```

出力:

```
{
    "InsightResults": {
        "GroupByAttribute": "ResourceId",
        "InsightArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:insight/123456789012/custom/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "ResultValues": [
            {
                "Count": 10,
                "GroupByAttributeValue": "AWS::::Account:123456789111"
            },
            {
                "Count": 3,
                "GroupByAttributeValue": "AWS::::Account:123456789222"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「インサイト結果と検出結果の表示とアクションの実行」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetInsightResults」を参照してください。

### get-insights

次のコード例は、get-insights を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インサイトの詳細を取得するには

次の get-insights の例では、指定された ARN を使用してインサイトの設定の詳細情報を取得します。

```
aws securityhub get-insights \
    --insight-arns "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:insight/123456789012/custom/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
```

出力:

```
{
    "Insights": [
        {
            "Filters": {
               "ResourceType": [
                    {
                        "Comparison": "EQUALS",
                        "Value": "AwsIamRole"
                    }
                ],
                "SeverityLabel": [
                    {
                        "Comparison": "EQUALS",
                        "Value": "CRITICAL"
                    }
                ],
            },
            "GroupByAttribute": "ResourceId",
            "InsightArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:insight/123456789012/custom/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111",
            "Name": "Critical role findings"
```

```
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「AWS Security Hub のインサイト」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetInsights」を参照してください。

### get-invitations-count

次のコード例は、get-invitations-count を使用する方法を示しています。

AWS CLI

受け入れられなかった招待の数を取得するには

次の get-invitations-count の例では、リクエスト元のアカウントが拒否したか応答しなかった招待の数を取得します。

```
aws securityhub get-invitations-count
```

出力:

```
{
  "InvitationsCount": 3
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「管理者アカウントおよびメンバーアカウントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetInvitationsCount」を参照してください。

### get-master-account

次のコード例は、get-master-account を使用する方法を示しています。

AWS CLI

管理者アカウントに関する情報を取得するには

次の get-master-account の例では、リクエスト元アカウントの管理者アカウントに関する情報を取得します。

```
aws securityhub get-master-account
```

出力:

```
{
   "Master": {
      "AccountId": "123456789012",
      "InvitationId": "7ab938c5d52d7904ad09f9e7c20cc4eb",
      "InvitedAt": 2020-06-01T20:21:18.042000+00:00,
      "MemberStatus": "ASSOCIATED"
   }
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「管理者アカウントおよびメンバーアカウントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetMasterAccount」を参照してください。

### get-members

次のコード例は、get-members を使用する方法を示しています。

AWS CLI

選択したメンバーアカウントに関する情報を取得するには

次の get-members の例では、選択したメンバーアカウントに関する情報を取得します。

```
aws securityhub get-members \
    --account-ids "444455556666" "777788889999"
```

出力:

```
{
    "Members": [
        {
            "AccountId": "123456789111",
```

```
            "AdministratorId": "123456789012",
            "InvitedAt": 2020-06-01T20:15:15.289000+00:00,
            "MasterId": "123456789012",
            "MemberStatus": "ASSOCIATED",
            "UpdatedAt": 2020-06-01T20:15:15.289000+00:00
        },
        {
            "AccountId": "123456789222",
            "AdministratorId": "123456789012",
            "InvitedAt": 2020-06-01T20:15:15.289000+00:00,
            "MasterId": "123456789012",
            "MemberStatus": "ASSOCIATED",
            "UpdatedAt": 2020-06-01T20:15:15.289000+00:00
        }
    ],
    "UnprocessedAccounts": [ ]
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「管理者アカウントおよびメンバーアカウントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetMembers」を参照してください。

### get-security-control-definition

次のコード例は、get-security-control-definition を使用する方法を示しています。

AWS CLI

セキュリティコントロール定義の詳細を取得するには

次の get-security-control-definition の例では、Security Hub セキュリティコントロールの定義の詳細情報を取得します。詳細には、コントロールタイトル、説明、利用可能なリージョン、パラメータ、その他の情報が含まれます。

```
aws securityhub get-security-control-definition \
    --security-control-id ACM.1
```

出力:

```
{
```

```
    "SecurityControlDefinition": {
        "SecurityControlId": "ACM.1",
        "Title": "Imported and ACM-issued certificates should be renewed after a
 specified time period",
        "Description": "This control checks whether an AWS Certificate Manager
 (ACM) certificate is renewed within the specified time period. It checks both
 imported certificates and certificates provided by ACM. The control fails if the
 certificate isn't renewed within the specified time period. Unless you provide a
 custom parameter value for the renewal period, Security Hub uses a default value of
 30 days.",
        "RemediationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/ACM.1/
remediation",
        "SeverityRating": "MEDIUM",
        "CurrentRegionAvailability": "AVAILABLE",
        "ParameterDefinitions": {
            "daysToExpiration": {
                "Description": "Number of days within which the ACM certificate must
 be renewed",
                "ConfigurationOptions": {
                    "Integer": {
                        "DefaultValue": 30,
                        "Min": 14,
                        "Max": 365
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「カスタムコントロールパラメータ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSecurityControlDefinition」を参照してください。

### invite-members

次のコード例は、invite-members を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メンバーアカウントに招待を送信するには

次の invite-members の例では、指定されたメンバーアカウントに招待を送信します。

```
aws securityhub invite-members \
    --account-ids "123456789111" "123456789222"
```

出力:

```
{
    "UnprocessedAccounts": []
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「管理者アカウントおよびメンバーアカウントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「InviteMembers」を参照してください。

### list-automation-rules

次のコード例は、list-automation-rules を使用する方法を示しています。

AWS CLI

自動化ルールのリストを表示するには

次の list-automation-rules の例では、AWS アカウントの自動化ルールを一覧表示します。Security Hub 管理者アカウントのみ、このコマンドを実行できます。

```
aws securityhub list-automation-rules \
    --max-results 3 \
    --next-token NULL
```

出力:

```
{
    "AutomationRulesMetadata": [
        {
            "RuleArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:automation-rule/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "RuleStatus": "ENABLED",
            "RuleOrder": 1,
            "RuleName": "Suppress informational findings",
```

```
            "Description": "Suppress GuardDuty findings with Informational
 severity",
            "IsTerminal": false,
            "CreatedAt": "2023-05-31T17:56:14.837000+00:00",
            "UpdatedAt": "2023-05-31T17:59:38.466000+00:00",
            "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin"
        },
        {
            "RuleArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:automation-rule/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "RuleStatus": "ENABLED",
            "RuleOrder": 1,
            "RuleName": "sample rule",
            "Description": "A sample rule",
            "IsTerminal": false,
            "CreatedAt": "2023-07-15T23:37:20.223000+00:00",
            "UpdatedAt": "2023-07-15T23:37:20.223000+00:00",
            "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin"
        },
        {
            "RuleArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:automation-rule/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
            "RuleStatus": "ENABLED",
            "RuleOrder": 1,
            "RuleName": "sample rule",
            "Description": "A sample rule",
            "IsTerminal": false,
            "CreatedAt": "2023-07-15T23:45:25.126000+00:00",
            "UpdatedAt": "2023-07-15T23:45:25.126000+00:00",
            "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「自動化ルールを表示する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAutomationRules」を参照してください。

### `list-configuration-policies`

次のコード例は、`list-configuration-policies` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

設定ポリシーの概要を一覧表示するには

次の list-configuration-policies の例は、組織の設定ポリシーの概要を示します。

```
aws securityhub list-configuration-policies \
    --max-items 3
```

出力:

```
{
    "ConfigurationPolicySummaries": [
        {
            "Arn": "arn:aws:securityhub:eu-central-1:123456789012:configuration-
policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "Name": "SampleConfigurationPolicy1",
            "Description": "SampleDescription1",
            "UpdatedAt": "2023-09-26T21:08:36.214000+00:00",
            "ServiceEnabled": true
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:securityhub:eu-central-1:123456789012:configuration-
policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "Name": "SampleConfigurationPolicy2",
            "Description": "SampleDescription2"
            "UpdatedAt": "2023-11-28T19:26:25.207000+00:00",
            "ServiceEnabled": true
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:securityhub:eu-central-1:123456789012:configuration-
policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
            "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
            "Name": "SampleConfigurationPolicy3",
            "Description": "SampleDescription3",
            "UpdatedAt": "2023-11-28T20:28:04.494000+00:00",
            "ServiceEnabled": true
        }
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「Security Hub 設定ポリシーの表示」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListConfigurationPolicies」を参照してください。

### `list-configuration-policy-associations`

次のコード例は、`list-configuration-policy-associations` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

設定の関連付けを一覧表示するには

次の `list-configuration-policy-associations` の例では、組織の設定関連付けの概要を一覧表示します。レスポンスには、設定ポリシーとセルフマネージド動作との関連付けが含まれます。

```
aws securityhub list-configuration-policy-associations \
    --filters '{"AssociationType": "APPLIED"}' \
    --max-items 4
```

出力:

```
{
    "ConfigurationPolicyAssociationSummaries": [
        {
            "ConfigurationPolicyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "TargetId": "r-1ab2",
            "TargetType": "ROOT",
            "AssociationType": "APPLIED",
            "UpdatedAt": "2023-11-28T19:26:49.417000+00:00",
            "AssociationStatus": "FAILED",
            "AssociationStatusMessage": "Policy association failed because 2
 organizational units or accounts under this root failed."
        },
        {
            "ConfigurationPolicyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "TargetId": "ou-1ab2-c3de4f5g",
            "TargetType": "ORGANIZATIONAL_UNIT",
```

```
            "AssociationType": "APPLIED",
            "UpdatedAt": "2023-09-26T21:14:05.283000+00:00",
            "AssociationStatus": "FAILED",
            "AssociationStatusMessage": "One or more children under this target
 failed association."
        },
        {
            "ConfigurationPolicyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
            "TargetId": "ou-6hi7-8j91kl2m",
            "TargetType": "ORGANIZATIONAL_UNIT",
            "AssociationType": "APPLIED",
            "UpdatedAt": "2023-09-26T21:13:01.816000+00:00",
            "AssociationStatus": "SUCCESS",
            "AssociationStatusMessage": "Association applied successfully on this
 target."
        },
        {
            "ConfigurationPolicyId": "SELF_MANAGED_SECURITY_HUB",
            "TargetId": "111122223333",
            "TargetType": "ACCOUNT",
            "AssociationType": "APPLIED",
            "UpdatedAt": "2023-11-28T22:01:26.409000+00:00",
            "AssociationStatus": "SUCCESS"
    }
}
```

詳細については、AWS Security Hub ユーザーガイドの「設定ポリシーのステータスと詳細の表示」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListConfigurationPolicyAssociations」を参照してください。

### `list-enabled-products-for-import`

次のコード例は、`list-enabled-products-for-import` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

有効な製品統合のリストを返すには

次の `list-enabled-products-for-import` の例では、現在有効な製品統合のサブスクリプション ARNS のリストを返します。

```
aws securityhub list-enabled-products-for-import
```

出力:

```
{
    "ProductSubscriptions": [ "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:product-subscription/crowdstrike/crowdstrike-falcon", "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:product-subscription/aws/securityhub" ]
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「製品統合の管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListEnabledProductsForImport」を参照してください。

### list-finding-aggregators

次のコード例は、list-finding-aggregators を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能なウィジェットを一覧表示するには

次の list-finding-aggregators の例では、検出結果集約設定の ARN を返します。

```
aws securityhub list-finding-aggregators
```

出力:

```
{
    "FindingAggregatorArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:222222222222:finding-aggregator/123e4567-e89b-12d3-a456-426652340000"
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「現在の検出結果の集約設定を表示する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListFindingAggregators」を参照してください。

### list-invitations

次のコード例は、list-invitations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

招待のリストを表示するには

次の list-invitations の例では、リクエスト元のアカウントに送信された招待のリストを取得します。

```
aws securityhub list-invitations
```

出力:

```
{
    "Invitations": [
        {
            "AccountId": "123456789012",
            "InvitationId": "7ab938c5d52d7904ad09f9e7c20cc4eb",
            "InvitedAt": 2020-06-01T20:21:18.042000+00:00,
            "MemberStatus": "ASSOCIATED"
        }
    ],
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「管理者アカウントおよびメンバーアカウントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListInvitations」を参照してください。

### list-members

次のコード例は、list-members を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メンバーアカウントのリストを取得するには

次の list-members の例では、リクエスト元の管理者アカウントのメンバーアカウントのリストを返します。

```
aws securityhub list-members
```

出力:

```
{
    "Members": [
        {
            "AccountId": "123456789111",
            "AdministratorId": "123456789012",
            "InvitedAt": 2020-06-01T20:15:15.289000+00:00,
            "MasterId": "123456789012",
            "MemberStatus": "ASSOCIATED",
            "UpdatedAt": 2020-06-01T20:15:15.289000+00:00
        },
        {
            "AccountId": "123456789222",
            "AdministratorId": "123456789012",
            "InvitedAt": 2020-06-01T20:15:15.289000+00:00,
            "MasterId": "123456789012",
            "MemberStatus": "ASSOCIATED",
            "UpdatedAt": 2020-06-01T20:15:15.289000+00:00
        }
    ],
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「管理者アカウントおよびメンバーアカウントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListMembers」を参照してください。

### `list-organization-admin-accounts`

次のコード例は、`list-organization-admin-accounts` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定された Security Hub 管理者アカウントを一覧表示するには

次の `list-organization-admin-accounts` の例では、組織の Security Hub 管理者アカウントを一覧表示します。

```
aws securityhub list-organization-admin-accounts
```

出力:

```
{
    AdminAccounts": [
        { "AccountId": "777788889999" },
        { "Status": "ENABLED" }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「Security Hub 管理者アカウントの指定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListOrganizationAdminAccounts」を参照してください。

### `list-security-control-definitions`

次のコード例は、`list-security-control-definitions` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 使用可能なすべてのセキュリティコントロールを一覧表示するには

次の `list-security-control-definitions` の例では、すべての Security Hub 標準で使用可能なセキュリティコントロールを一覧表示します。この例では、結果を 3 つのコントロールに制限します。

```
aws securityhub list-security-control-definitions \
    --max-items 3
```

出力:

```
{
    "SecurityControlDefinitions": [
        {
            "SecurityControlId": "ACM.1",
            "Title": "Imported and ACM-issued certificates should be renewed after a
 specified time period",
```

```
            "Description": "This control checks whether an AWS Certificate Manager
 (ACM) certificate is renewed within the specified time period. It checks both
 imported certificates and certificates provided by ACM. The control fails if the
 certificate isn't renewed within the specified time period. Unless you provide a
 custom parameter value for the renewal period, Security Hub uses a default value of
 30 days.",
            "RemediationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/
ACM.1/remediation",
            "SeverityRating": "MEDIUM",
            "CurrentRegionAvailability": "AVAILABLE",
            "CustomizableProperties": [
                "Parameters"
            ]
        },
        {
            "SecurityControlId": "ACM.2",
            "Title": "RSA certificates managed by ACM should use a key length of at
 least 2,048 bits",
            "Description": "This control checks whether RSA certificates managed by
 AWS Certificate Manager use a key length of at least 2,048 bits. The control fails
 if the key length is smaller than 2,048 bits.",
            "RemediationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/
ACM.2/remediation",
            "SeverityRating": "HIGH",
            "CurrentRegionAvailability": "AVAILABLE",
            "CustomizableProperties": []
        },
        {
            "SecurityControlId": "APIGateway.1",
            "Title": "API Gateway REST and WebSocket API execution logging should be
 enabled",
            "Description": "This control checks whether all stages of an Amazon
 API Gateway REST or WebSocket API have logging enabled. The control fails if
 the 'loggingLevel' isn't 'ERROR' or 'INFO' for all stages of the API. Unless you
 provide custom parameter values to indicate that a specific log type should be
 enabled, Security Hub produces a passed finding if the logging level is either
 'ERROR' or 'INFO'.",
            "RemediationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/
APIGateway.1/remediation",
            "SeverityRating": "MEDIUM",
            "CurrentRegionAvailability": "AVAILABLE",
            "CustomizableProperties": [
                "Parameters"
            ]
```

```
        }
    ],
    "NextToken": "U2FsdGVkX1/UprCPzxVbkDeHikDXbDxfgJZ1w2RG1XWsFPTMTIQPVE0m/
FduIGxS7ObRtAbaUt/8/RCQcg2PU0YXI20hH/GrhoOTgv+TSm0qvQVFhkJepWmqh
+NYawjocVBeos6xzn/8qnbF9IuwGg=="
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「標準の詳細の表示」を参照してください。

例 2: 特定の標準で使用可能なセキュリティコントロールを一覧表示するには

次の `list-security-control-definitions` の例では、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 で使用可能なセキュリティコントロールを一覧表示します。この例では、結果を 3 つのコントロールに制限します。

```
aws securityhub list-security-control-definitions \
    --standards-arn "arn:aws:securityhub:us-east-1::standards/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.4.0" \
    --max-items 3
```

出力:

```
{
    "SecurityControlDefinitions": [
        {
            "SecurityControlId": "CloudTrail.1",
            "Title": "CloudTrail should be enabled and configured with at least one
 multi-Region trail that includes read and write management events",
            "Description": "This AWS control checks that there is at least one
 multi-region AWS CloudTrail trail includes read and write management events.",
            "RemediationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/
CloudTrail.1/remediation",
            "SeverityRating": "HIGH",
            "CurrentRegionAvailability": "AVAILABLE",
            "CustomizableProperties": []
        },
        {
            "SecurityControlId": "CloudTrail.2",
            "Title": "CloudTrail should have encryption at-rest enabled",
            "Description": "This AWS control checks whether AWS CloudTrail is
 configured to use the server side encryption (SSE) AWS Key Management Service (AWS
```

```
 KMS) customer master key (CMK) encryption. The check will pass if the KmsKeyId is
 defined.",
            "RemediationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/
CloudTrail.2/remediation",
            "SeverityRating": "MEDIUM",
            "CurrentRegionAvailability": "AVAILABLE",
            "CustomizableProperties": []
        },
        {
            "SecurityControlId": "CloudTrail.4",
            "Title": "CloudTrail log file validation should be enabled",
            "Description": "This AWS control checks whether CloudTrail log file
 validation is enabled.",
            "RemediationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/
CloudTrail.4/remediation",
            "SeverityRating": "MEDIUM",
            "CurrentRegionAvailability": "AVAILABLE",
            "CustomizableProperties": []
        }
    ],
    "NextToken": "eyJOZXh0VG9rZW4iOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAzfQ=="
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「標準の詳細の表示」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListSecurityControlDefinitions」を参照してください。

### list-standards-control-associations

次のコード例は、list-standards-control-associations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

有効な各標準でコントロールの有効化ステータスを取得するには

次の list-standards-control-associations の例では、有効な各標準における CloudTrail.1 の有効化ステータスを一覧表示します。

```
aws securityhub list-standards-control-associations \
    --security-control-id CloudTrail.1
```

出力:

```
{
    "StandardsControlAssociationSummaries": [
        {
            "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2::standards/nist-800-53/
v/5.0.0",
            "SecurityControlId": "CloudTrail.1",
            "SecurityControlArn": "arn:aws:securityhub:us-
east-2:123456789012:security-control/CloudTrail.1",
            "AssociationStatus": "ENABLED",
            "RelatedRequirements": [
                "NIST.800-53.r5 AC-2(4)",
                "NIST.800-53.r5 AC-4(26)",
                "NIST.800-53.r5 AC-6(9)",
                "NIST.800-53.r5 AU-10",
                "NIST.800-53.r5 AU-12",
                "NIST.800-53.r5 AU-2",
                "NIST.800-53.r5 AU-3",
                "NIST.800-53.r5 AU-6(3)",
                "NIST.800-53.r5 AU-6(4)",
                "NIST.800-53.r5 AU-14(1)",
                "NIST.800-53.r5 CA-7",
                "NIST.800-53.r5 SC-7(9)",
                "NIST.800-53.r5 SI-3(8)",
                "NIST.800-53.r5 SI-4(20)",
                "NIST.800-53.r5 SI-7(8)",
                "NIST.800-53.r5 SA-8(22)"
            ],
            "UpdatedAt": "2023-05-15T17:52:21.304000+00:00",
            "StandardsControlTitle": "CloudTrail should be enabled and configured
 with at least one multi-Region trail that includes read and write management
 events",
            "StandardsControlDescription": "This AWS control checks that there is
 at least one multi-region AWS CloudTrail trail includes read and write management
 events."
        },
        {
            "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0",
            "SecurityControlId": "CloudTrail.1",
            "SecurityControlArn": "arn:aws:securityhub:us-
east-2:123456789012:security-control/CloudTrail.1",
            "AssociationStatus": "ENABLED",
```

```
            "RelatedRequirements": [
                "CIS AWS Foundations 2.1"
            ],
            "UpdatedAt": "2020-02-10T21:22:53.998000+00:00",
            "StandardsControlTitle": "Ensure CloudTrail is enabled in all regions",
            "StandardsControlDescription": "AWS CloudTrail is a web service that
 records AWS API calls for your account and delivers log files to you. The recorded
 information includes the identity of the API caller, the time of the API call,
 the source IP address of the API caller, the request parameters, and the response
 elements returned by the AWS service."
        },
        {
            "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2::standards/aws-
foundational-security-best-practices/v/1.0.0",
            "SecurityControlId": "CloudTrail.1",
            "SecurityControlArn": "arn:aws:securityhub:us-
east-2:123456789012:security-control/CloudTrail.1",
            "AssociationStatus": "DISABLED",
            "RelatedRequirements": [],
            "UpdatedAt": "2023-05-15T19:31:52.671000+00:00",
            "UpdatedReason": "Alternative compensating controls are in place",
            "StandardsControlTitle": "CloudTrail should be enabled and configured
 with at least one multi-Region trail that includes read and write management
 events",
            "StandardsControlDescription": "This AWS control checks that there is
 at least one multi-region AWS CloudTrail trail includes read and write management
 events."
        },
        {
            "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2::standards/cis-aws-
foundations-benchmark/v/1.4.0",
            "SecurityControlId": "CloudTrail.1",
            "SecurityControlArn": "arn:aws:securityhub:us-
east-2:123456789012:security-control/CloudTrail.1",
            "AssociationStatus": "ENABLED",
            "RelatedRequirements": [
                "CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/3.1"
            ],
            "UpdatedAt": "2022-11-10T15:40:36.021000+00:00",
            "StandardsControlTitle": "Ensure CloudTrail is enabled in all regions",
            "StandardsControlDescription": "AWS CloudTrail is a web service that
 records AWS API calls for your account and delivers log files to you. The recorded
 information includes the identity of the API caller, the time of the API call,
 the source IP address of the API caller, the request parameters, and the response
```

```
 elements returned by the AWS service. CloudTrail provides a history of AWS API
 calls for an account, including API calls made via the Management Console, SDKs,
 command line tools, and higher-level AWS services (such as CloudFormation)."
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「特定の標準におけるコントロールの有効化と無効化」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListStandardsControlAssociations」を参照してください。

### `list-tags-for-resource`

次のコード例は、`list-tags-for-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースに割り当てられたタグを取得するには

次の `list-tags-for-resource` の例では、指定されたハブリソースに割り当てられたタグを返します。

```
aws securityhub list-tags-for-resource \
    --resource-arn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:hub/default"
```

出力:

```
{
    "Tags": {
        "Department" : "Operations",
        "Area" : "USMidwest"
    }
}
```

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS::SecurityHub::Hub」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### start-configuration-policy-association

次のコード例は、start-configuration-policy-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 設定ポリシーを関連付けるには

次の start-configuration-policy-association の例では、指定された設定ポリシーを指定された組織単位に関連付けます。設定は、ターゲットアカウント、組織単位、またはルートに関連付けることができます。

```
aws securityhub start-configuration-policy-association \
    --configuration-policy-identifier "arn:aws:securityhub:eu-central-1:123456789012:configuration-policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333" \
    --target '{"OrganizationalUnitId": "ou-6hi7-8j91kl2m"}'
```

出力:

```
{
    "ConfigurationPolicyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
    "TargetId": "ou-6hi7-8j91kl2m",
    "TargetType": "ORGANIZATIONAL_UNIT",
    "AssociationType": "APPLIED",
    "UpdatedAt": "2023-11-29T17:40:52.468000+00:00",
    "AssociationStatus": "PENDING"
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「Security Hub 設定ポリシーの作成と関連付け」を参照してください。

例 2: セルフマネージド設定を関連付けるには

次の start-configuration-policy-association の例では、セルフマネージド設定を指定されたアカウントと関連付けます。

```
aws securityhub start-configuration-policy-association \
    --configuration-policy-identifier "SELF_MANAGED_SECURITY_HUB" \
    --target '{"OrganizationalUnitId": "123456789012"}'
```

出力:

```
{
    "ConfigurationPolicyId": "SELF_MANAGED_SECURITY_HUB",
    "TargetId": "123456789012",
    "TargetType": "ACCOUNT",
    "AssociationType": "APPLIED",
    "UpdatedAt": "2023-11-29T17:40:52.468000+00:00",
    "AssociationStatus": "PENDING"
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「Security Hub 設定ポリシーの作成と関連付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartConfigurationPolicyAssociation」を参照してください。

### start-configuration-policy-disassociation

次のコード例は、start-configuration-policy-disassociation を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 設定ポリシーの関連付けを解除するには

次の start-configuration-policy-disassociation の例では、指定された組織単位から設定ポリシーの関連付けを解除します。設定は、ターゲットアカウント、組織単位、またはルートからの関連付けを解除できます。

```
aws securityhub start-configuration-policy-disassociation \
    --configuration-policy-identifier "arn:aws:securityhub:eu-central-1:123456789012:configuration-policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333" \
    --target '{"OrganizationalUnitId": "ou-6hi7-8j91kl2m"}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「アカウントと OU からの設定の関連付けの解除」を参照してください。

例 2: セルフマネージド設定の関連付けを解除するには

次の start-configuration-policy-disassociation の例では、指定されたアカウントからセルフマネージド設定の関連付けを解除します。

```
aws securityhub start-configuration-policy-disassociation \
    --configuration-policy-identifier "SELF_MANAGED_SECURITY_HUB" \
    --target '{"AccountId": "123456789012"}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「アカウントと OU からの設定の関連付けの解除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartConfigurationPolicyDisassociation」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースにタグを割り当てるには

次の tag-resource の例では、指定されたハブリソースに部署およびエリアタグの値を割り当てます。

```
aws securityhub tag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:hub/default" \
    --tags '{"Department":"Operations", "Area":"USMidwest"}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS::SecurityHub::Hub」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースからタグ値を削除するには

次の untag-resource の例では、指定されたハブリソースから部署タグを削除しています。

```
aws securityhub untag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:hub/default" \
    --tag-keys "Department"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS::SecurityHub::Hub」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-action-target

次のコード例は、update-action-target を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムアクションを更新するには

次の update-action-target の例では、指定された ARN によって識別されるカスタムアクションの名前を更新します。

```
aws securityhub update-action-target \
    --action-target-arn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:action/custom/
Remediation" \
    --name "Send to remediation"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「カスタムアクションを作成し、CloudWatch Events ルールに関連付ける」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateActionTarget」を参照してください。

### update-configuration-policy

次のコード例は、update-configuration-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

設定ポリシーを更新するには

次の update-configuration-policy の例では、既存の設定ポリシーを更新して、指定された設定を使用します。

```
aws securityhub update-configuration-policy \
    --identifier "arn:aws:securityhub:eu-central-1:508236694226:configuration-policy/09f37766-57d8-4ede-9d33-5d8b0fecf70e" \
    --name "SampleConfigurationPolicyUpdated" \
    --description "SampleDescriptionUpdated" \
    --configuration-policy '{"SecurityHub": {"ServiceEnabled": true, "EnabledStandardIdentifiers": ["arn:aws:securityhub:eu-central-1::standards/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0","arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0"],"SecurityControlsConfiguration":{"DisabledSecurityControlIdentifiers": ["CloudWatch.1"], "SecurityControlCustomParameters": [{"SecurityControlId": "ACM.1", "Parameters": {"daysToExpiration": {"ValueType": "CUSTOM", "Value": {"Integer": 21}}}}]}}}' \
    --updated-reason "Disabling CloudWatch.1 and changing parameter value"
```

出力:

```
{
    "Arn": "arn:aws:securityhub:eu-central-1:123456789012:configuration-policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "Name": "SampleConfigurationPolicyUpdated",
    "Description": "SampleDescriptionUpdated",
    "UpdatedAt": "2023-11-28T20:28:04.494000+00:00",
    "CreatedAt": "2023-11-28T20:28:04.494000+00:00",
    "ConfigurationPolicy": {
        "SecurityHub": {
            "ServiceEnabled": true,
            "EnabledStandardIdentifiers": [
                "arn:aws:securityhub:eu-central-1::standards/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0",
                "arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0"
            ],
            "SecurityControlsConfiguration": {
                "DisabledSecurityControlIdentifiers": [
```

```
                    "CloudWatch.1"
                ],
                "SecurityControlCustomParameters": [
                    {
                        "SecurityControlId": "ACM.1",
                        "Parameters": {
                            "daysToExpiration": {
                                "ValueType": "CUSTOM",
                                "Value": {
                                    "Integer": 21
                                }
                            }
                        }
                    }
                ]
            }
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「Security Hub 設定ポリシーの更新」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateConfigurationPolicy」を参照してください。

### update-finding-aggregator

次のコード例は、update-finding-aggregator を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在の検索結果の集約設定を更新するには

次の update-finding-aggregator の例では、選択したリージョンからリンクするように検出結果集約設定を変更します。コマンドは、集約リージョンである米国東部 (バージニア) から実行されます。リンクされたリージョンとして、米国西部 (北カリフォルニア) と米国西部 (オレゴン) が選択されます。

```
aws securityhub update-finding-aggregator \
    --region us-east-1 \
    --finding-aggregator-arn arn:aws:securityhub:us-east-1:222222222222:finding-aggregator/123e4567-e89b-12d3-a456-426652340000 \
```

```
    --region-linking-mode SPECIFIED_REGIONS \
    --regions us-west-1,us-west-2
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「検出結果の集約設定を更新する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateFindingAggregator」を参照してください。

### update-insight

次のコード例は、update-insight を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: カスタムインサイトのフィルターを変更するには

次の update-insight の例では、カスタムインサイトのフィルターを変更します。更新されたインサイトは、AWS ロールに関連する重要度の高い結果を検索します。

```
aws securityhub update-insight \
    --insight-arn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:insight/123456789012/
custom/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" \
    --filters '{"ResourceType": [{ "Comparison": "EQUALS", "Value": "AwsIamRole"}],
 "SeverityLabel": [{"Comparison": "EQUALS", "Value": "HIGH"}]}' \
    --name "High severity role findings"
```

例 2: カスタムインサイトのグループ化属性を変更するには

次の update-insight の例では、指定された ARN を使用してカスタムインサイトのグループ化属性を変更します。新しいグループ化属性はリソース ID です。

```
aws securityhub update-insight \
    --insight-arn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:insight/123456789012/
custom/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" \
    --group-by-attribute "ResourceId" \
    --name "Critical role findings"
```

出力:

```
{
    "Insights": [
        {
            "InsightArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:insight/123456789012/custom/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111",
            "Name": "Critical role findings",
            "Filters": {
                "SeverityLabel": [
                    {
                        "Value": "CRITICAL",
                        "Comparison": "EQUALS"
                    }
                ],
                "ResourceType": [
                    {
                        "Value": "AwsIamRole",
                        "Comparison": "EQUALS"
                    }
                ]
            },
            "GroupByAttribute": "ResourceId"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「カスタムインサイトの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateInsight」を参照してください。

### update-organization-configuration

次のコード例は、update-organization-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

組織の Security Hub の設定方法を更新するには

次の update-organization-configuration の例では、Security Hub が中央設定を使用して組織を設定するように指定します。このコマンドを実行した後は、委任された Security Hub 管理

者は、組織を設定するための設定ポリシーを作成して管理できます。委任された管理者は、このコマンドを使用して中央設定からローカル設定に切り替えることもできます。ローカル設定が設定タイプである場合、委任された管理者が、新しい組織アカウントで Security Hub とデフォルトのセキュリティ標準を自動的に有効にするかどうかを選択できます。

```
aws securityhub update-organization-configuration \
    --no-auto-enable \
    --organization-configuration '{"ConfigurationType": "CENTRAL"}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「AWS Organizations によるアカウントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateOrganizationConfiguration」を参照してください。

### update-security-control

次のコード例は、update-security-control を使用する方法を示しています。

AWS CLI

セキュリティコントロールのプロパティを更新するには

次の update-security-control の例では、Security Hub セキュリティコントロールパラメータのカスタム値を指定します。

```
aws securityhub update-security-control \
    --security-control-id ACM.1 \
    --parameters '{"daysToExpiration": {"ValueType": "CUSTOM", "Value": {"Integer":
 15}}}' \
    --last-update-reason "Internal compliance requirement"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「カスタムコントロールパラメータ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateSecurityControl」を参照してください。

### update-security-hub-configuration

次のコード例は、update-security-hub-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Security Hub 設定を更新するには

次の update-security-hub-configuration 例では、Security Hub を設定して、有効な標準で新しいコントロールを自動的に有効にします。

```
aws securityhub update-security-hub-configuration \
    --auto-enable-controls
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「新しいコントロールを自動的に有効化する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateSecurityHubConfiguration」を参照してください。

### update-standards-control

次のコード例は、update-standards-control を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: コントロールを無効にするには

次の update-standards-control の例では、PCI.AutoScaling.1 コントロールを無効にします。

```
aws securityhub update-standards-control \
    --standards-control-arn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:control/pci-dss/v/3.2.1/PCI.AutoScaling.1" \
    --control-status "DISABLED" \
    --disabled-reason "Not applicable for my service"
```

このコマンドでは何も出力されません。

例 2: コントロールを有効にするには

次の update-standards-control の例では、PCI.AutoScaling.1 コントロールを有効にします。

```
aws securityhub update-standards-control \
    --standards-control-arn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:control/pci-dss/v/3.2.1/PCI.AutoScaling.1" \
    --control-status "ENABLED"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「個々のコントロールの無効化と有効化」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateStandardsControl」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Security Lake の例

次のコード例は、Security Lake で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `create-aws-log-source`

次のコード例は、create-aws-log-source を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ネイティブにサポートされている Amazon Web Service を Amazon Security Lake ソースとして追加するには

次の create-aws-logsource の例では、指定されたアカウントとリージョンに Security Lake ソースとして VPC フローログを追加します。

```
aws securitylake create-aws-log-source \
    --sources '[{"regions": ["us-east-1"], "accounts": ["123456789012"],
 "sourceName": "SH_FINDINGS", "sourceVersion": "2.0"}]'
```

出力:

```
{
    "failed": [
        "123456789012"
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の「ソースとしての AWS のサービスの追加」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateAwsLogSource」を参照してください。

### create-custom-log-source

次のコード例は、create-custom-log-source を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon Security Lake ソースとしてカスタムソースを追加するには

次の create-custom-logsource の例では、指定されたログプロバイダーアカウントと指定されたリージョンに、Security Lake ソースとしてカスタムソースを追加します。

```
aws securitylake create-custom-log-source \
    --source-name "VPC_FLOW" \
    --event-classes '["DNS_ACTIVITY", "NETWORK_ACTIVITY"]' \
    --configuration '{"crawlerConfiguration": {"roleArn": "arn:aws:glue:eu-
west-2:123456789012:crawler/E1WG1ZNPRXT0D4"},"providerIdentity": {"principal":
 "029189416600","externalId": "123456789012"}}' --region "us-east-1"
```

出力:

```
{
```

```
    "customLogSource": {
        "attributes": {
            "crawlerArn": "arn:aws:glue:eu-west-2:123456789012:crawler/
E1WG1ZNPRXT0D4",
            "databaseArn": "arn:aws:glue:eu-west-2:123456789012:database/
E1WG1ZNPRXT0D4",
            "tableArn": "arn:aws:glue:eu-west-2:123456789012:table/E1WG1ZNPRXT0D4"
        },
        "provider": {
            "location": "amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3",
            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/AmazonSecurityLake-Provider-
testCustom2-eu-west-2"
        },
        "sourceName": "testCustom2"
        "sourceVersion": "2.0"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の「カスタムソースの追加」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateCustomLogSource」を参照してください。

### `create-data-lake-exception-subscription`

次のコード例は、`create-data-lake-exception-subscription` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Security Lake の例外の通知を送信するには

次の `create-data-lake-exception-subscription` の例では、Security Lake の例外の通知を SMS 配信を介して指定されたアカウントに送信します。例外メッセージは、指定された期間保持されます。

```
aws securitylake create-data-lake-exception-subscription \
    --notification-endpoint "123456789012" \
    --exception-time-to-live 30 \
    --subscription-protocol "sms"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の「Amazon Security Lake のトラブルシューティング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDataLakeExceptionSubscription」を参照してください。

### create-data-lake-organization-configuration

次のコード例は、create-data-lake-organization-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

新しい組織アカウントで Security Lake を設定するには

次の create-data-lake-organization-configuration の例では、Security Lake を有効にし、指定されたソースイベントとログを新しい組織アカウントで収集します。

```
aws securitylake create-data-lake-organization-configuration \
    --auto-enable-new-account '[{"region":"us-east-1","sources":
[{"sourceName":"SH_FINDINGS","sourceVersion": "1.0"}]}]'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の「AWS Organizations での複数アカウントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDataLakeOrganizationConfiguration」を参照してください。

### create-data-lake

次のコード例は、create-data-lake を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 複数のリージョンでデータレイクを設定するには

次の create-data-lake の例では、複数の AWS リージョンで Amazon Security Lake を有効にし、データレイクを設定します。

```
aws securitylake create-data-lake \
    --configurations '[{"encryptionConfiguration":
 {"kmsKeyId":"S3_MANAGED_KEY"},"region":"us-east-1","lifecycleConfiguration":
 {"expiration":{"days":365},"transitions":
[{"days":60,"storageClass":"ONEZONE_IA"}]}}, {"encryptionConfiguration":
 {"kmsKeyId":"S3_MANAGED_KEY"},"region":"us-east-2","lifecycleConfiguration":
 {"expiration":{"days":365},"transitions":
[{"days":60,"storageClass":"ONEZONE_IA"}]}}]' \
    --meta-store-manager-role-arn "arn:aws:iam:us-east-1:123456789012:role/service-
role/AmazonSecurityLakeMetaStoreManager"
```

出力:

```
{
    "dataLakes": [
        {
            "createStatus": "COMPLETED",
            "dataLakeArn": "arn:aws:securitylake:us-east-1:522481757177:data-lake/
default",
            "encryptionConfiguration": {
                "kmsKeyId": "S3_MANAGED_KEY"
            },
            "lifecycleConfiguration": {
                "expiration": {
                    "days": 365
                },
                "transitions": [
                    {
                        "days": 60,
                        "storageClass": "ONEZONE_IA"
                    }
                ]
            },
            "region": "us-east-1",
            "replicationConfiguration": {
                "regions": [
                    "ap-northeast-3"
                ],
                "roleArn": "arn:aws:securitylake:ap-northeast-3:522481757177:data-
lake/default"
            },
            "s3BucketArn": "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake-us-east-1-
gnevt6s8z7bzby8oi3uiaysbr8v2ml",
```

```
            "updateStatus": {
                "exception": {},
                "requestId": "f20a6450-d24a-4f87-a6be-1d4c075a59c2",
                "status": "INITIALIZED"
            }
        },
        {
            "createStatus": "COMPLETED",
            "dataLakeArn": "arn:aws:securitylake:us-east-2:522481757177:data-lake/
default",
            "encryptionConfiguration": {
                "kmsKeyId": "S3_MANAGED_KEY"
            },
            "lifecycleConfiguration": {
                "expiration": {
                    "days": 365
                },
                "transitions": [
                    {
                        "days": 60,
                        "storageClass": "ONEZONE_IA"
                    }
                ]
            },
            "region": "us-east-2",
            "replicationConfiguration": {
                "regions": [
                    "ap-northeast-3"
                ],
                "roleArn": "arn:aws:securitylake:ap-northeast-3:522481757177:data-
lake/default"
            },
            "s3BucketArn": "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake-us-east-2-
cehuifzl5rwmhm6m62h7zhvtseogr9",
            "updateStatus": {
                "exception": {},
                "requestId": "f20a6450-d24a-4f87-a6be-1d4c075a59c2",
                "status": "INITIALIZED"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の「Getting started with Amazon Security Lake」を参照してください。

例 2: 1 つのリージョンでデータレイクを設定するには

次の create-data-lake の例では、単一の AWS リージョンで Amazon Security Lake を有効にし、データレイクを設定します。

```
aws securitylake create-data-lake \
    --configurations '[{"encryptionConfiguration":
 {"kmsKeyId":"1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"},"region":"us-
east-2","lifecycleConfiguration": {"expiration":{"days":500},"transitions":
[{"days":30,"storageClass":"GLACIER"}]}}]' \
    --meta-store-manager-role-arn "arn:aws:iam:us-east-1:123456789012:role/service-
role/AmazonSecurityLakeMetaStoreManager"
```

出力:

```
{
    "dataLakes": [
        {
            "createStatus": "COMPLETED",
            "dataLakeArn": "arn:aws:securitylake:us-east-2:522481757177:data-lake/
default",
            "encryptionConfiguration": {
                "kmsKeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
            },
            "lifecycleConfiguration": {
                "expiration": {
                    "days": 500
                },
                "transitions": [
                    {
                        "days": 30,
                        "storageClass": "GLACIER"
                    }
                ]
            },
            "region": "us-east-2",
            "replicationConfiguration": {
                "regions": [
                    "ap-northeast-3"
                ],
```

```
                "roleArn": "arn:aws:securitylake:ap-northeast-3:522481757177:data-
lake/default"
            },
            "s3BucketArn": "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake-us-east-2-
cehuifzl5rwmhm6m62h7zhvtseogr9",
            "updateStatus": {
                "exception": {},
                "requestId": "77702a53-dcbf-493e-b8ef-518e362f3003",
                "status": "INITIALIZED"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の「 Amazon Security Lake の使用開始」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDataLake」を参照してください。

### create-subscriber-notification

次のコード例は、create-subscriber-notification を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サブスクライバー通知を作成するには

次の create-subscriber-notification の例は、サブスクライバー通知を指定して、新しいデータがデータレイクに書き込まれたときに通知を作成する方法を示します。

```
aws securitylake create-subscriber-notification \
    --subscriber-id "12345ab8-1a34-1c34-1bd4-12345ab9012" \
    --configuration '{"httpsNotificationConfiguration":
 {"targetRoleArn":"arn:aws:iam::XXX:role/service-role/RoleName",
 "endpoint":"https://account-management.$3.$2.securitylake.aws.dev/v1/datalake"}}'
```

出力:

```
{
    "subscriberEndpoint": [
        "https://account-management.$3.$2.securitylake.aws.dev/v1/datalake"
    ]
```

```
}
```

詳細については、「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の「サブスクライバー管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateSubscriberNotification」を参照してください。

### create-subscriber

次のコード例は、create-subscriber を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: データにアクセスできるサブスクライバーを作成するには

次の create-subscriber の例では、AWS ソースの指定されたサブスクライバー ID の現在の AWS リージョンのデータにアクセスできるサブスクライバーを Security Lake に作成します。

```
aws securitylake create-subscriber \
    --access-types "S3" \
    --sources '[{"awsLogSource": {"sourceName": "VPC_FLOW","sourceVersion":
 "2.0"}}]' \
    --subscriber-name 'opensearch-s3' \
    --subscriber-identity '{"principal": "029189416600","externalId":
 "123456789012"}'
```

出力:

```
{
    "subscriber": {
        "accessTypes": [
            "S3"
        ],
        "createdAt": "2024-07-17T19:08:26.787000+00:00",
        "roleArn": "arn:aws:iam::773172568199:role/AmazonSecurityLake-896f218b-
cfba-40be-a255-8b49a65d0407",
        "s3BucketArn": "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake-us-east-1-
um632ufwpvxkyz0bc5hkb64atycnf3",
        "sources": [
            {
                "awsLogSource": {
                    "sourceName": "VPC_FLOW",
```

```
                    "sourceVersion": "2.0"
                }
            }
        ],
        "subscriberArn": "arn:aws:securitylake:us-
east-1:773172568199:subscriber/896f218b-cfba-40be-a255-8b49a65d0407",
        "subscriberId": "896f218b-cfba-40be-a255-8b49a65d0407",
        "subscriberIdentity": {
            "externalId": "123456789012",
            "principal": "029189416600"
        },
        "subscriberName": "opensearch-s3",
        "subscriberStatus": "ACTIVE",
        "updatedAt": "2024-07-17T19:08:27.133000+00:00"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の「データアクセス権を持つサブスクライバーの作成」を参照してください。

例 2: クエリにアクセスできるサブスクライバーを作成するには

次の `create-subscriber` の例では、指定されたサブスクライバー ID の現在の AWS リージョンのクエリにアクセスできるサブスクライバーを Security Lake に作成します。

```
aws securitylake create-subscriber \
    --access-types "LAKEFORMATION" \
    --sources '[{"awsLogSource": {"sourceName": "VPC_FLOW","sourceVersion":
 "2.0"}}]' \
    --subscriber-name 'opensearch-s3' \
    --subscriber-identity '{"principal": "029189416600","externalId":
 "123456789012"}'
```

出力:

```
{
    "subscriber": {
        "accessTypes": [
            "LAKEFORMATION"
        ],
        "createdAt": "2024-07-18T01:05:55.853000+00:00",
        "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-
share/8c31da49-c224-4f1e-bb12-37ab756d6d8a",
```

```
        "resourceShareName": "LakeFormation-V2-NAMENAMENA-123456789012",
        "sources": [
            {
                "awsLogSource": {
                    "sourceName": "VPC_FLOW",
                    "sourceVersion": "2.0"
                }
            }
        ],
        "subscriberArn": "arn:aws:securitylake:us-east-1:123456789012:subscriber/
e762aabb-ce3d-4585-beab-63474597845d",
        "subscriberId": "e762aabb-ce3d-4585-beab-63474597845d",
        "subscriberIdentity": {
            "externalId": "123456789012",
            "principal": "029189416600"
        },
        "subscriberName": "opensearch-s3",
        "subscriberStatus": "ACTIVE",
        "updatedAt": "2024-07-18T01:05:58.393000+00:00"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の「クエリアクセス権を持つサブスクライバーの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドレットリファレンス」の「CreateSubscriber」を参照してください。

### delete-aws-log-source

次のコード例は、delete-aws-log-source を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ネイティブにサポートされる AWS サービスを削除するには。

次の delete-aws-logsource の例では、指定されたアカウントとリージョンの Security Lake ソースとして VPC フローログを削除します。

```
aws securitylake delete-aws-log-source \
    --sources '[{"regions": ["us-east-1"], "accounts": ["123456789012"],
 "sourceName": "SH_FINDINGS", "sourceVersion": "2.0"}]'
```

出力:

```
{
    "failed": [
        "123456789012"
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の「ソースとしての AWS のサービスの削除」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteAwsLogSource」を参照してください。

### delete-custom-log-source

次のコード例は、delete-custom-log-source を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムソースを削除するには。

次の delete-custom-logsource の例では、指定されたリージョンの指定されたログプロバイダーアカウントのカスタムソースを削除します。

```
aws securitylake delete-custom-log-source \
    --source-name "CustomSourceName"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の「カスタムソースの削除」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteCustomLogSource」を参照してください。

### delete-data-lake-organization-configuration

次のコード例は、delete-data-lake-organization-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メンバーアカウントのソースの自動収集を停止するには

次の delete-data-lake-organization-configuration の例では、組織に参加する新しいメンバーアカウントからの AWS Security Hub の検出結果の自動収集を停止します。このコマンドを実行できるのは、委任された Security Lake 管理者のみです。これにより、新しいメンバーアカウントからデータレイクにデータが自動的に提供されることがなくなります。

```
aws securitylake delete-data-lake-organization-configuration \
    --auto-enable-new-account '[{"region":"us-east-1","sources":
[{"sourceName":"SH_FINDINGS"}]}]'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の「AWS Organizations での複数アカウントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDataLakeOrganizationConfiguration」を参照してください。

## delete-data-lake

次のコード例は、delete-data-lake を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データレイクを無効にするには

次の delete-data-lake の例では、指定された AWS リージョンのデータレイクを無効にします。指定されたリージョンでは、ソースはデータレイクにデータを提供しなくなります。AWS Organization を利用した Security Lake デプロイの場合、その組織の委任された Security Lake 管理者のみが、組織内のアカウントの Security Lake を無効にできます。

```
aws securitylake delete-data-lake \
    --regions "ap-northeast-1" "eu-central-1"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Security Lake ユーザーガイドの「Disabling Amazon Security Lake」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDataLake」を参照してください。

### delete-subscriber-notification

次のコード例は、delete-subscriber-notification を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サブスクライバー通知を削除するには

次の delete-subscriber-notification の例は、特定の Security Lake サブスクライバーのサブスクライバー通知を削除する方法を示しています。

```
aws securitylake delete-subscriber-notification \
    --subscriber-id "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の「サブスクライバー管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteSubscriberNotification」を参照してください。

### delete-subscriber

次のコード例は、delete-subscriber を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サブスクライバーを削除するには

次の delete-subscriber の例は、Security Lake からのデータをサブスクライバーに使用させたくない場合に、サブスクライバーを削除する方法を示します。

```
aws securitylake delete-subscriber \
    --subscriber-id "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の「サブスクライバー管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteSubscriber」を参照してください。

### get-data-lake-exception-subscription

次のコード例は、get-data-lake-exception-subscription を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例外サブスクリプションの詳細を取得するには

次の get-data-lake-exception-subscription の例は、Security Lake 例外サブスクリプションの詳細情報を示しています。この例では、指定された AWS アカウントのユーザーに SMS 配信を通じてエラーが通知されます。例外メッセージは、指定された期間、アカウント内に残ります。例外サブスクリプションは、リクエスタの優先プロトコルを通じて、Security Lake ユーザーにエラーを通知します。

```
aws securitylake get-data-lake-exception-subscription
```

出力:

```
{
    "exceptionTimeToLive": 30,
    "notificationEndpoint": "123456789012",
    "subscriptionProtocol": "sms"
}
```

詳細については、「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の「Troubleshooting data lake status」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDataLakeExceptionSubscription」を参照してください。

### get-data-lake-organization-configuration

次のコード例は、get-data-lake-organization-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

新しい組織アカウントの設定の詳細を取得するには

次の get-data-lake-organization-configuration の例では、Amazon Security Lake へのオンボーディング後に新しい組織アカウントが送信するソースログの詳細情報を取得します。

```
aws securitylake get-data-lake-organization-configuration
```

出力:

```
{
    "autoEnableNewAccount": [
        {
            "region": "us-east-1",
            "sources": [
                {
                    "sourceName": "VPC_FLOW",
                    "sourceVersion": "1.0"
                },
                {
                    "sourceName": "ROUTE53",
                    "sourceVersion": "1.0"
                },
                {
                    "sourceName": "SH_FINDINGS",
                    "sourceVersion": "1.0"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の「AWS Organizations での複数アカウントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDataLakeOrganizationConfiguration」を参照してください。

### get-data-lake-sources

次のコード例は、get-data-lake-sources を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ログ収集のステータスを取得するには

次の get-data-lake-sources の例では、現在の AWS リージョンで指定されたアカウントのログコレクションのスナップショットを取得します。アカウントでは Amazon Security Lake が有効になっています。

```
aws securitylake get-data-lake-sources \
    --accounts "123456789012"
```

出力:

```
{
    "dataLakeSources": [
        {
            "account": "123456789012",
            "sourceName": "SH_FINDINGS",
            "sourceStatuses": [
                {
                    "resource": "vpc-1234567890abcdef0",
                    "status": "COLLECTING"
                }
            ]
        },
        {
            "account": "123456789012",
            "sourceName": "VPC_FLOW",
            "sourceStatuses": [
                {
                    "resource": "vpc-1234567890abcdef0",
                    "status": "NOT_COLLECTING"
                }
            ]
        },
        {
            "account": "123456789012",
            "sourceName": "LAMBDA_EXECUTION",
            "sourceStatuses": [
                {
                    "resource": "vpc-1234567890abcdef0",
                    "status": "COLLECTING"
                }
```

```
            ]
        },
        {
            "account": "123456789012",
            "sourceName": "ROUTE53",
            "sourceStatuses": [
                {
                    "resource": "vpc-1234567890abcdef0",
                    "status": "COLLECTING"
                }
            ]
        },
        {
            "account": "123456789012",
            "sourceName": "CLOUD_TRAIL_MGMT",
            "sourceStatuses": [
                {
                    "resource": "vpc-1234567890abcdef0",
                    "status": "COLLECTING"
                }
            ]
        }
    ],
    "dataLakeArn": null
}
```

詳細については、「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の「AWS のサービスからのデータ収集」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDataLakeSources」を参照してください。

### `get-subscriber`

次のコード例は、`get-subscriber` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サブスクリプション情報を取得するには

次の `get-subscriber` の例では、指定された Securiy Lake サブスクライバーのサブスクリプション情報を取得します。

```
aws securitylake get-subscriber \
    --subscriber-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "subscriber": {
        "accessTypes": [
            "LAKEFORMATION"
        ],
        "createdAt": "2024-04-19T15:19:44.421803+00:00",
        "resourceShareArn": "arn:aws:ram:eu-west-2:123456789012:resource-share/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "resourceShareName": "LakeFormation-V3-TKJGBHCKTZ-123456789012",
        "sources": [
            {
                "awsLogSource": {
                    "sourceName": "LAMBDA_EXECUTION",
                    "sourceVersion": "1.0"
                }
            },
            {
                "awsLogSource": {
                    "sourceName": "EKS_AUDIT",
                    "sourceVersion": "2.0"
                }
            },
            {
                "awsLogSource": {
                    "sourceName": "ROUTE53",
                    "sourceVersion": "1.0"
                }
            },
            {
                "awsLogSource": {
                    "sourceName": "SH_FINDINGS",
                    "sourceVersion": "1.0"
                }
            },
            {
                "awsLogSource": {
                    "sourceName": "VPC_FLOW",
                    "sourceVersion": "1.0"
```

```
                }
            },
            {
                "customLogSource": {
                    "attributes": {
                        "crawlerArn": "arn:aws:glue:eu-west-2:123456789012:crawler/
testCustom2",
                        "databaseArn": "arn:aws:glue:eu-
west-2:123456789012:database/amazon_security_lake_glue_db_eu_west_2",
                        "tableArn": "arn:aws:glue:eu-west-2:123456789012:table/
amazon_security_lake_table_eu_west_2_ext_testcustom2"
                    },
                    "provider": {
                        "location": "s3://aws-security-data-lake-eu-
west-2-8ugsus4ztnsfpjbldwbgf4vge98av9/ext/testCustom2/",
                        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
AmazonSecurityLake-Provider-testCustom2-eu-west-2"
                    },
                    "sourceName": "testCustom2"
                }
            },
            {
                "customLogSource": {
                    "attributes": {
                        "crawlerArn": "arn:aws:glue:eu-west-2:123456789012:crawler/
TestCustom",
                        "databaseArn": "arn:aws:glue:eu-
west-2:123456789012:database/amazon_security_lake_glue_db_eu_west_2",
                        "tableArn": "arn:aws:glue:eu-west-2:123456789012:table/
amazon_security_lake_table_eu_west_2_ext_testcustom"
                    },
                    "provider": {
                        "location": "s3://aws-security-data-lake-eu-
west-2-8ugsus4ztnsfpjbldwbgf4vge98av9/ext/TestCustom/",
                        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
AmazonSecurityLake-Provider-TestCustom-eu-west-2"
                    },
                    "sourceName": "TestCustom"
                }
            }
        ],
        "subscriberArn": "arn:aws:securitylake:eu-west-2:123456789012:subscriber/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "subscriberId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
```

```
        "subscriberIdentity": {
            "externalId": "123456789012",
            "principal": "123456789012"
        },
        "subscriberName": "test",
        "subscriberStatus": "ACTIVE",
        "updatedAt": "2024-04-19T15:19:55.230588+00:00"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の「サブスクライバー管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSubscriber」を参照してください。

### list-data-lake-exceptions

次のコード例は、list-data-lake-exceptions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データレイクに影響する問題を一覧表示するには

次の list-data-lake-exceptions の例は、指定された AWS リージョンで過去 14 日間にデータレイクに影響を与えている問題を示しています。

```
aws securitylake list-data-lake-exceptions \
    --regions "us-east-1" "eu-west-3"
```

出力:

```
{
    "exceptions": [
        {
            "exception": "The account does not have the required role permissions.
 Update your role permissions to use the new data source version.",
            "region": "us-east-1",
            "timestamp": "2024-02-29T12:24:15.641725+00:00"
        },
        {
            "exception": "The account does not have the required role permissions.
 Update your role permissions to use the new data source version.",
```

```
            "region": "eu-west-3",
            "timestamp": "2024-02-29T12:24:15.641725+00:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の「Amazon Security Lake のトラブルシューティング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDataLakeExceptions」を参照してください。

### `list-data-lakes`

次のコード例は、`list-data-lakes` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Security Lake 設定オブジェクトを一覧表示するには

次の `list-data-lakes` の例では、指定された AWS リージョンの Amazon Security Lake 設定オブジェクトを一覧表示します。このコマンドを使用して、指定されたリージョンで Security Lake が有効になっているかどうかを判断できます。

```
aws securitylake list-data-lakes \
    --regions "us-east-1"
```

出力:

```
{
    "dataLakes": [
        {
            "createStatus": "COMPLETED",
            "dataLakeArn": "arn:aws:securitylake:us-east-1:123456789012:data-lake/
default",
            "encryptionConfiguration": {
                "kmsKeyId": "S3_MANAGED_KEY"
            },
            "lifecycleConfiguration": {
                "expiration": {
                    "days": 365
```

```
                },
                "transitions": [
                    {
                        "days": 60,
                        "storageClass": "ONEZONE_IA"
                    }
                ]
            },
            "region": "us-east-1",
            "replicationConfiguration": {
                "regions": [
                    "ap-northeast-3"
                ],
                "roleArn": "arn:aws:securitylake:ap-northeast-3:123456789012:data-
lake/default"
            },
            "s3BucketArn": "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake-us-
east-1-1234567890abcdef0",
            "updateStatus": {
                "exception": {
                    "code": "software.amazon.awssdk.services.s3.model.S3Exception",
                    "reason": ""
                },
                "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
                "status": "FAILED"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の「リージョンステータスの確認」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDataLakes」を参照してください。

### `list-log-sources`

次のコード例は、`list-log-sources` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon Security Lake ログソースを取得するには

次の list-log-sources の例では、指定されたアカウントの Amazon Security Lake ログソースを一覧表示します。

```
aws securitylake list-log-sources \
    --accounts "123456789012"
```

出力:

```
{
    "account": "123456789012",
    "region": "xy-region-1",
    "sources": [
        {
               "awsLogSource": {
                "sourceName": "VPC_FLOW",
                "sourceVersion": "2.0"
            }
        },
        {
            "awsLogSource": {
                "sourceName": "SH_FINDINGS",
                "sourceVersion": "2.0"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の「Source management in Security Lake」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListLogSources」を参照してください。

### list-subscribers

次のコード例は、list-subscribers を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon Security Lake サブスクライバーを取得するには

次の list-subscribers の例では、特定のアカウントのすべての Amazon Security Lake サブスクライバーを一覧表示します。

```
aws securitylake list-subscribers
```

出力:

```
{
    "subscribers": [
        {
            "accessTypes": [
                "S3"
            ],
            "createdAt": "2024-06-04T15:02:28.921000+00:00",
            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/AmazonSecurityLake-
E1WG1ZNPRXT0D4",
            "s3BucketArn": "amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3",
            "sources": [
                {
                    "awsLogSource": {
                        "sourceName": "CLOUD_TRAIL_MGMT",
                        "sourceVersion": "2.0"
                    }
                },
                {
                    "awsLogSource": {
                        "sourceName": "LAMBDA_EXECUTION",
                        "sourceVersion": "1.0"
                    }
                },
                {
                    "customLogSource": {
                        "attributes": {
                            "crawlerArn": "arn:aws:glue:eu-
west-2:123456789012:crawler/E1WG1ZNPRXT0D4",
                            "databaseArn": "arn:aws:glue:eu-
west-2:123456789012:database/E1WG1ZNPRXT0D4",
                            "tableArn": "arn:aws:glue:eu-west-2:123456789012:table/
E1WG1ZNPRXT0D4"
                        },
                        "provider": {
                            "location": "amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3",
```

```
                            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
AmazonSecurityLake-E1WG1ZNPRXT0D4"
                        },
                        "sourceName": "testCustom2"
                    }
                }
            ],
            "subscriberArn": "arn:aws:securitylake:eu-
west-2:123456789012:subscriber/E1WG1ZNPRXT0D4",
            "subscriberEndpoint": "arn:aws:sqs:eu-
west-2:123456789012:AmazonSecurityLake-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111-Main-
Queue",
            "subscriberId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "subscriberIdentity": {
                "externalId": "ext123456789012",
                "principal": "123456789012"
            },
            "subscriberName": "Test",
            "subscriberStatus": "ACTIVE",
            "updatedAt": "2024-06-04T15:02:35.617000+00:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の「サブスクライバー管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListSubscribers」を参照してください。

### `list-tags-for-resource`

次のコード例は、`list-tags-for-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存のリソースのタグを一覧表示するには

次の `list-tags-for-resource` の例では、指定された Amazon Security Lake サブスクライバーのタグを一覧表示します。この例で、所有者タグキーに関連するタグ値はありません。このオペレーションを使用して、他の既存の Security Lake リソースのタグを一覧表示することもできます。

```
aws securitylake list-tags-for-resource \
    --resource-arn "arn:aws:securitylake:us-
east-1:123456789012:subscriber/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
```

出力:

```
{
    "tags": [
        {
            "key": "Environment",
            "value": "Cloud"
        },
        {
            "key": "CostCenter",
            "value": "12345"
        },
        {
            "key": "Owner",
            "value": ""
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の「Tagging Security Lake resources」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### register-data-lake-delegated-administrator

次のコード例は、register-data-lake-delegated-administrator を使用する方法を示しています。

AWS CLI

委任された管理者を指定するには

次の register-data-lake-delegated-administrator の例では、指定された AWS アカウントを、委任された Amazon Security Lake 管理者として指定します。

```
aws securitylake register-data-lake-delegated-administrator \
```

```
    --account-id 123456789012
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の「AWS Organizations での複数アカウントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegisterDataLakeDelegatedAdministrator」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存のリソースにタグを追加するには

次のtag-resource例では、既存のサブスクライバーリソースにタグを追加します。新しいリソースを作成して 1 つ以上のタグを追加する場合に、このオペレーションを使用しないでください。代わりに、作成するリソースのタイプに適した作成オペレーションを使用します。

```
aws securitylake tag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:securitylake:us-
east-1:123456789012:subscriber/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab" \
    --tags key=Environment,value=Cloud
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の「Tagging Security Lake resources」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存のリソースからタグを削除するには

次のuntag-resource例では、既存のサブスクライバーリソースから指定されたタグを削除します。

```
aws securitylake untag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:securitylake:us-
east-1:123456789012:subscriber/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab" \
    --tags Environment Owner
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の「Tagging Security Lake resources」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-data-lake-exception-subscription

次のコード例は、update-data-lake-exception-subscription を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Security Lake の例外の通知サブスクリプションを更新するには

次の update-data-lake-exception-subscription の例では、Security Lake の例外をユーザーに通知する通知サブスクリプションを更新します。

```
aws securitylake update-data-lake-exception-subscription \
    --notification-endpoint "123456789012" \
    --exception-time-to-live 30 \
    --subscription-protocol "email"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の「Amazon Security Lake のトラブルシューティング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDataLakeExceptionSubscription」を参照してください。

### update-data-lake

次のコード例は、update-data-lake を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: データレイク設定を更新するには

次の update-data-lake の例では、Amazon Security Lake データレイクの設定を更新します。このオペレーションを使用して、データ暗号化、ストレージ、ロールアップリージョンの設定を指定できます。

```
aws securitylake update-data-lake \
    --configurations '[{"encryptionConfiguration":
 {"kmsKeyId":"S3_MANAGED_KEY"},"region":"us-east-1","lifecycleConfiguration":
 {"expiration":{"days":365},"transitions":
[{"days":60,"storageClass":"ONEZONE_IA"}]}}, {"encryptionConfiguration":
 {"kmsKeyId":"S3_MANAGED_KEY"},"region":"us-east-2","lifecycleConfiguration":
 {"expiration":{"days":365},"transitions":
[{"days":60,"storageClass":"ONEZONE_IA"}]}}]' \
    --meta-store-manager-role-arn "arn:aws:iam:us-east-1:123456789012:role/service-
role/AmazonSecurityLakeMetaStoreManager"
```

出力:

```
{
    "dataLakes": [
        {
            "createStatus": "COMPLETED",
            "dataLakeArn": "arn:aws:securitylake:us-east-1:522481757177:data-lake/
default",
            "encryptionConfiguration": {
                "kmsKeyId": "S3_MANAGED_KEY"
            },
            "lifecycleConfiguration": {
                "expiration": {
                    "days": 365
                },
                "transitions": [
                    {
                        "days": 60,
                        "storageClass": "ONEZONE_IA"
                    }
```

```
                ]
            },
            "region": "us-east-1",
            "replicationConfiguration": {
                "regions": [
                    "ap-northeast-3"
                ],
                "roleArn": "arn:aws:securitylake:ap-northeast-3:522481757177:data-
lake/default"
            },
            "s3BucketArn": "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake-us-east-1-
gnevt6s8z7bzby8oi3uiaysbr8v2ml",
            "updateStatus": {
                "exception": {},
                "requestId": "f20a6450-d24a-4f87-a6be-1d4c075a59c2",
                "status": "INITIALIZED"
            }
        },
        {
            "createStatus": "COMPLETED",
            "dataLakeArn": "arn:aws:securitylake:us-east-2:522481757177:data-lake/
default",
            "encryptionConfiguration": {
                "kmsKeyId": "S3_MANAGED_KEY"
            },
            "lifecycleConfiguration": {
                "expiration": {
                    "days": 365
                },
                "transitions": [
                    {
                        "days": 60,
                        "storageClass": "ONEZONE_IA"
                    }
                ]
            },
            "region": "us-east-2",
            "replicationConfiguration": {
                "regions": [
                    "ap-northeast-3"
                ],
                "roleArn": "arn:aws:securitylake:ap-northeast-3:522481757177:data-
lake/default"
            },
```

```
            "s3BucketArn": "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake-us-east-2-
cehuifzl5rwmhm6m62h7zhvtseogr9",
            "updateStatus": {
                "exception": {},
                "requestId": "f20a6450-d24a-4f87-a6be-1d4c075a59c2",
                "status": "INITIALIZED"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の「Getting started with Amazon Security Lake」を参照してください。

例 2: 1 つのリージョンでデータレイクを設定するには

次の create-data-lake の例では、単一の AWS リージョンで Amazon Security Lake を有効にし、データレイクを設定します。

```
aws securitylake create-data-lake \
    --configurations '[{"encryptionConfiguration":
 {"kmsKeyId":"1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"},"region":"us-
east-2","lifecycleConfiguration": {"expiration":{"days":500},"transitions":
[{"days":30,"storageClass":"GLACIER"}]}}]' \
    --meta-store-manager-role-arn "arn:aws:iam:us-east-1:123456789012:role/service-
role/AmazonSecurityLakeMetaStoreManager"
```

出力:

```
{
    "dataLakes": [
        {
            "createStatus": "COMPLETED",
            "dataLakeArn": "arn:aws:securitylake:us-east-2:522481757177:data-lake/
default",
            "encryptionConfiguration": {
                "kmsKeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
            },
            "lifecycleConfiguration": {
                "expiration": {
                    "days": 500
                },
                "transitions": [
```

```
                    {
                        "days": 30,
                        "storageClass": "GLACIER"
                    }
                ]
            },
            "region": "us-east-2",
            "replicationConfiguration": {
                "regions": [
                    "ap-northeast-3"
                ],
                "roleArn": "arn:aws:securitylake:ap-northeast-3:522481757177:data-
lake/default"
            },
            "s3BucketArn": "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake-us-east-2-
cehuifzl5rwmhm6m62h7zhvtseogr9",
            "updateStatus": {
                "exception": {},
                "requestId": "77702a53-dcbf-493e-b8ef-518e362f3003",
                "status": "INITIALIZED"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の「Getting started with Amazon Security Lake」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDataLake」を参照してください。

### update-subscriber-notification

次のコード例は、update-subscriber-notification を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サブスクライバー通知を更新するには

次の update-subscriber-notification の例では、サブスクライバーの通知方法を更新する方法を示しています。

```
aws securitylake update-subscriber-notification \
```

```
    --subscriber-id "12345ab8-1a34-1c34-1bd4-12345ab9012" \
    --configuration '{"httpsNotificationConfiguration":
 {"targetRoleArn":"arn:aws:iam::XXX:role/service-role/RoleName",
 "endpoint":"https://account-management.$3.$2.securitylake.aws.dev/v1/datalake"}}'
```

出力:

```
{
    "subscriberEndpoint": [
        "https://account-management.$3.$2.securitylake.aws.dev/v1/datalake"
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の「サブスクライバー管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateSubscriberNotification」を参照してください。

### update-subscriber

次のコード例は、update-subscriber を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon Security Lake サブスクライバーを更新するには。

次の update-subscriber の例では、特定の Security Lake サブスクライバーのセキュリティレイクデータソースを更新します。

```
aws securitylake update-subscriber \
    --subscriber-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "subscriber": {
        "accessTypes": [
            "LAKEFORMATION"
        ],
        "createdAt": "2024-04-19T15:19:44.421803+00:00",
```

```
        "resourceShareArn": "arn:aws:ram:eu-west-2:123456789012:resource-share/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "resourceShareName": "LakeFormation-V3-TKJGBHCKTZ-123456789012",
        "sources": [
            {
                "awsLogSource": {
                    "sourceName": "LAMBDA_EXECUTION",
                    "sourceVersion": "1.0"
                }
            },
            {
                "awsLogSource": {
                    "sourceName": "EKS_AUDIT",
                    "sourceVersion": "2.0"
                }
            },
            {
                "awsLogSource": {
                    "sourceName": "ROUTE53",
                    "sourceVersion": "1.0"
                }
            },
            {
                "awsLogSource": {
                    "sourceName": "SH_FINDINGS",
                    "sourceVersion": "1.0"
                }
            },
            {
                "awsLogSource": {
                    "sourceName": "VPC_FLOW",
                    "sourceVersion": "1.0"
                }
            },
            {
                "customLogSource": {
                    "attributes": {
                        "crawlerArn": "arn:aws:glue:eu-west-2:123456789012:crawler/
E1WG1ZNPRXT0D4",
                        "databaseArn": "arn:aws:glue:eu-
west-2:123456789012:database/E1WG1ZNPRXT0D4",
                        "tableArn": "arn:aws:glue:eu-west-2:123456789012:table/
E1WG1ZNPRXT0D4"
                    },
```

```
                    "provider": {
                        "location": "amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3",
                        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
AmazonSecurityLake-E1WG1ZNPRXT0D4"
                    },
                    "sourceName": "testCustom2"
                }
            }
        ],
        "subscriberArn": "arn:aws:securitylake:eu-west-2:123456789012:subscriber/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "subscriberId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "subscriberIdentity": {
            "externalId": "123456789012",
            "principal": "123456789012"
        },
        "subscriberName": "test",
        "subscriberStatus": "ACTIVE",
        "updatedAt": "2024-07-18T20:47:37.098000+00:00"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の「サブスクライバー管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateSubscriber」を参照してください。

## AWS Serverless Application Repository examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS Serverless Application Repository で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### put-application-policy

次のコード例は、put-application-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: アプリケーションを公開共有するには

次の put-application-policy では、アプリケーションを公開しているため、誰でも AWS Serverless Application Repository でアプリケーションを検索してデプロイできます。

```
aws serverlessrepo put-application-policy \
    --application-id arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:123456789012:applications/my-test-application \
    --statements Principals='*',Actions=Deploy
```

出力:

```
{
    "Statements": [
        {
            "Actions": [
                "Deploy"
            ],
            "Principals": [
                ""
            ],
            "StatementId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE"
        }
    ]
}
```

例 2: アプリケーションをプライベートに共有するには

次の put-application-policy は、アプリケーションをプライベートに共有するため、特定の AWS アカウントのみが AWS Serverless Application Repository でアプリケーションを検索してデプロイできます。

```
aws serverlessrepo put-application-policy \
```

```
    --application-id arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:123456789012:applications/my-test-application \
    --statements Principals=111111111111,222222222222,Actions=Deploy
```

出力:

```
{
    "Statements": [
        {
            "Actions": [
                "Deploy"
            ],
            "Principals": [
                "111111111111",
                "222222222222"
            ],
            "StatementId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Serverless Application Repository デベロッパーガイド」の「コンソールを介したアプリケーションの共有」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutApplicationPolicy」を参照してください。

## Service Catalog examples using AWS CLI

次のコード例は、Service Catalog で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### accept-portfolio-share

次のコード例は、accept-portfolio-share を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポートフォリオの共有を受け入れるには

次の accept-portfolio-share の例では、指定されたポートフォリオを共有するために別のユーザーが行ったオファーを受け入れます。

```
aws servicecatalog accept-portfolio-share \
    --portfolio-id port-2s6wuabcdefghijk
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AcceptPortfolioShare」を参照してください。

### associate-principal-with-portfolio

次のコード例は、associate-principal-with-portfolio を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プリンシパルをポートフォリオに関連付けるには

次の associate-principal-with-portfolio の例では、指定されたポートフォリオにユーザーを関連付けます。

```
aws servicecatalog associate-principal-with-portfolio \
    --portfolio-id port-2s6abcdefwdh4 \
    --principal-arn arn:aws:iam::123456789012:user/usertest \
    --principal-type IAM
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociatePrincipalWithPortfolio」を参照してください。

### associate-product-with-portfolio

次のコード例は、associate-product-with-portfolio を使用する方法を示しています。

AWS CLI

製品をポートフォリオに関連付けるには

次の associate-product-with-portfolio の例では、特定の製品を指定されたポートフォリオに関連付けます。

```
aws servicecatalog associate-product-with-portfolio
     --product-id prod-3p5abcdef3oyk
     --portfolio-id port-2s6abcdef5wdh4
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateProductWithPortfolio」を参照してください。

### associate-tag-option-with-resource

次のコード例は、associate-tag-option-with-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

TagOption をリソースに関連付けるには

次の associate-tag-option-with-resource の例では、指定された TagOption を指定されたリソースに関連付けます。

```
aws servicecatalog associate-tag-option-with-resource \
    --resource-id port-2s6abcdq5wdh4 \
    --tag-option-id tag-p3abc2pkpz5qc
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateTagOptionWithResource」を参照してください。

### copy-product

次のコード例は、copy-product を使用する方法を示しています。

AWS CLI

製品をコピーするには

次の copy-product の例では、JSON ファイルを使用してパラメータを渡すことで、指定された製品のコピーを作成します。

```
aws servicecatalog copy-product --cli-input-json file://copy-product-input.json
```

copy-product-input.json の内容:

```
{
    "SourceProductArn": "arn:aws:catalog:us-west-2:123456789012:product/prod-
tcabcd3syn2xy",
    "TargetProductName": "copy-of-myproduct",
    "CopyOptions": [
        "CopyTags"
    ]
}
```

出力:

```
{
    "CopyProductToken": "copyproduct-abc5defgjkdji"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CopyProduct」を参照してください。

### create-portfolio-share

次のコード例は、create-portfolio-share を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントとポートフォリオを共有するには

次の create-portfolio-share の例では、指定されたポートフォリオを指定されたアカウントと共有します。

```
aws servicecatalog create-portfolio-share \
    --portfolio-id port-2s6abcdef5wdh4 \
    --account-id 794123456789
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreatePortfolioShare」を参照してください。

### create-portfolio

次のコード例は、create-portfolio を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポートフォリオを作成するには

次の create-portfolio の例ではポートフォリオを作成します。

```
aws servicecatalog create-portfolio  \
    --provider-name my-provider \
    --display-name my-portfolio
```

出力:

```
{
    "PortfolioDetail": {
        "ProviderName": "my-provider",
        "DisplayName": "my-portfolio",
        "CreatedTime": 1571337221.555,
        "ARN": "arn:aws:catalog:us-east-2:123456789012:portfolio/
port-2s6xmplq5wdh4",
        "Id": "port-2s6xmplq5wdh4"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreatePortfolio」を参照してください。

### create-product

次のコード例は、create-product を使用する方法を示しています。

AWS CLI

製品を作成するには

次の create-product の例では、JSON ファイルを使用してパラメータをを渡すことで、製品を作成します。

```
aws servicecatalog create-product \
    --cli-input-json file://create-product-input.json
```

create-product-input.json の内容:

```
{
    "AcceptLanguage": "en",
    "Name": "test-product",
    "Owner": "test-owner",
    "Description": "test-description",
    "Distributor": "test-distributor",
    "SupportDescription": "test-support",
    "SupportEmail": "test@amazon.com",
    "SupportUrl": "https://aws.amazon.com",
    "ProductType": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE",
    "Tags": [
        {
            "Key": "region",
            "Value": "us-east-1"
        }
    ],
    "ProvisioningArtifactParameters": {
        "Name": "test-version-name",
        "Description": "test-version-description",
        "Info": {
            "LoadTemplateFromURL": "https://s3-us-west-1.amazonaws.com/
cloudformation-templates-us-west-1/my-cfn-template.template"
        },
        "Type": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE"
    }
}
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "region",
            "Value": "us-east-1"
        }
    ],
    "ProductViewDetail": {
        "CreatedTime": 1576025036.0,
        "ProductARN": "arn:aws:catalog:us-west-2:1234568542028:product/
prod-3p5abcdef3oyk",
        "Status": "CREATED",
        "ProductViewSummary": {
            "Type": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE",
            "Distributor": "test-distributor",
            "SupportUrl": "https://aws.amazon.com",
            "SupportEmail": "test@amazon.com",
            "Id": "prodview-abcd42wvx45um",
            "SupportDescription": "test-support",
            "ShortDescription": "test-description",
            "Owner": "test-owner",
            "Name": "test-product2",
            "HasDefaultPath": false,
            "ProductId": "prod-3p5abcdef3oyk"
        }
    },
    "ProvisioningArtifactDetail": {
        "CreatedTime": 1576025036.0,
        "Active": true,
        "Id": "pa-pq3p5lil12a34",
        "Description": "test-version-description",
        "Name": "test-version-name",
        "Type": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateProduct」を参照してください。

### create-provisioning-artifact

次のコード例は、create-provisioning-artifact を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロビジョニングアーティファクトを作成するには

次の create-provisioning-artifact の例では、JSON ファイルを使用してパラメータを渡すことで、プロビジョニングアーティファクトを作成します。

```
aws servicecatalog create-provisioning-artifact \
   --cli-input-json file://create-provisioning-artifact-input.json
```

create-provisioning-artifact-input.json の内容:

```
{
    "ProductId": "prod-nfi2abcdefghi",
    "Parameters": {
        "Name": "test-provisioning-artifact",
        "Description": "test description",
        "Info": {
            "LoadTemplateFromURL": "https://s3-us-west-1.amazonaws.com/
cloudformation-templates-us-west-1/my-cfn-template.template"
        },
        "Type": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE"
    }
}
```

出力:

```
{
    "Info": {
        "TemplateUrl": "https://s3-us-west-1.amazonaws.com/cloudformation-templates-
us-west-1/my-cfn-template.template"
    },
    "Status": "CREATING",
    "ProvisioningArtifactDetail": {
        "Id": "pa-bb4abcdefwnaio",
        "Name": "test-provisioning-artifact",
        "Description": "test description",
```

```
        "Active": true,
        "Type": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE",
        "CreatedTime": 1576022545.0
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateProvisioningArtifact」を参照してください。

### create-tag-option

次のコード例は、create-tag-option を使用する方法を示しています。

AWS CLI

TagOption を作成するには

次の create-tag-option の例では、TagOption を作成します。

```
aws servicecatalog create-tag-option
    --key 1234
    --value name
```

出力:

```
{
    "TagOptionDetail": {
    "Id": "tag-iabcdn4fzjjms",
    "Value": "name",
    "Active": true,
    "Key": "1234"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateTagOption」を参照してください。

### delete-portfolio-share

次のコード例は、delete-portfolio-share を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントとポートフォリオの共有を停止するには

次の delete-portfolio-share の例では、指定されたアカウントとポートフォリオの共有を停止します。

```
aws servicecatalog delete-portfolio-share \
    --portfolio-id port-2s6abcdq5wdh4 \
    --account-id 123456789012
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePortfolioShare」を参照してください。

### delete-portfolio

次のコード例は、delete-portfolio を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポートフォリオを削除するには

次の delete-portfolio の例では、指定されたレポートフォリオを削除します。

```
aws servicecatalog delete-portfolio \
    --id port-abcdlx4gox4do
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePortfolio」を参照してください。

### delete-product

次のコード例は、delete-product を使用する方法を示しています。

AWS CLI

製品を削除するには

次の delete-product の例では、指定された製品を削除します。

```
aws servicecatalog delete-product \
    --id prod-abcdcek6yhbxi
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteProduct」を参照してください。

### delete-provisioning-artifact

次のコード例は、delete-provisioning-artifact を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロビジョニングアーティファクトを削除するには

次の delete-provisioning-artifact の例では、指定されたプロビジョニングアーティファクトを削除します。

```
aws servicecatalog delete-provisioning-artifact \
    --product-id prod-abc2uebuplcpw \
    --provisioning-artifact-id pa-pqabcddii7ouc
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteProvisioningArtifact」を参照してください。

### delete-tag-option

次のコード例は、delete-tag-option を使用する方法を示しています。

AWS CLI

TagOption を削除するには

次の delete-tag-option の例では、指定された TagOption を削除します。

```
aws servicecatalog delete-tag-option \
    --id tag-iabcdn4fzjjms
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteTagOption」を参照してください。

### describe-copy-product-status

次のコード例は、describe-copy-product-status を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コピー製品オペレーションのステータスを記述するには

次の describe-copy-product-status の例では、指定された非同期コピー製品オペレーションの現在のステータスを表示します。

```
aws servicecatalog describe-copy-product-status \
    --copy-product-token copyproduct-znn5tf5abcd3w
```

出力:

```
{
    "CopyProductStatus": "SUCCEEDED",
    "TargetProductId": "prod-os6hog7abcdt2"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeCopyProductStatus」を参照してください。

### describe-portfolio

次のコード例は、describe-portfolio を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポートフォリオの説明を表示するには

次の describe-portfolio の例は、指定されたポートフォリオの詳細情報を表示します。

```
aws servicecatalog describe-portfolio \
    --id port-2s6abcdq5wdh4
```

出力:

```
{
    "TagOptions": [],
    "PortfolioDetail": {
        "ARN": "arn:aws:catalog:us-west-2:687558541234:portfolio/
port-2s6abcdq5wdh4",
        "Id": "port-2s6wuzyq5wdh4",
        "CreatedTime": 1571337221.555,
        "DisplayName": "my-portfolio",
        "ProviderName": "my-provider"
    },
    "Tags": []
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribePortfolio」を参照してください。

### describe-product-as-admin

次のコード例は、describe-product-as-admin を使用する方法を示しています。

AWS CLI

管理者として製品の説明を表示するには

次の describe-product-as-admin の例では、管理者権限を使用して、指定された製品の詳細情報を表示します。

```
aws servicecatalog describe-product-as-admin \
    --id prod-abcdcek6yhbxi
```

出力:

```
{
    "TagOptions": [],
    "ProductViewDetail": {
        "ProductARN": "arn:aws:catalog:us-west-2:687558542028:product/prod-
abcdcek6yhbxi",
        "ProductViewSummary": {
            "SupportEmail": "test@amazon.com",
```

```
            "Type": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE",
            "Distributor": "test-distributor",
            "ShortDescription": "test-description",
            "Owner": "test-owner",
            "Id": "prodview-wi3l2j4abc6vc",
            "SupportDescription": "test-support",
            "ProductId": "prod-abcdcek6yhbxi",
            "HasDefaultPath": false,
            "Name": "test-product3",
            "SupportUrl": "https://aws.amazon.com"
        },
        "CreatedTime": 1577136715.0,
        "Status": "CREATED"
    },
    "ProvisioningArtifactSummaries": [
        {
            "CreatedTime": 1577136715.0,
            "Description": "test-version-description",
            "ProvisioningArtifactMetadata": {
                "SourceProvisioningArtifactId": "pa-abcdxkkiv5fcm"
            },
            "Name": "test-version-name-3",
            "Id": "pa-abcdxkkiv5fcm"
        }
    ],
    "Tags": [
        {
            "Value": "iad",
            "Key": "region"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeProductAsAdmin」を参照してください。

### `describe-provisioned-product`

次のコード例は、`describe-provisioned-product` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロビジョニング済み製品の説明を表示するには

次の describe-provisioned-product の例では、プロビジョニング済み製品の詳細情報を表示します。

```
aws servicecatalog describe-provisioned-product \
    --id pp-dpom27bm4abcd
```

出力:

```
{
    "ProvisionedProductDetail": {
        "Status": "ERROR",
        "CreatedTime": 1577222793.358,
        "Arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:123456789012:stack/mytestppname3/
pp-dpom27bm4abcd",
        "Id": "pp-dpom27bm4abcd",
        "StatusMessage": "AmazonCloudFormationException  Parameters: [KeyName]
 must have values (Service: AmazonCloudFormation; Status Code: 400; Error Code:
 ValidationError; Request ID: 5528602a-a9ef-427c-825c-f82c31b814f5)",
        "IdempotencyToken": "527c5358-2a1a-4b9e-b1b9-7293b0ddff42",
        "LastRecordId": "rec-tfuawdjovzxge",
        "Type": "CFN_STACK",
        "Name": "mytestppname3"
    },
    "CloudWatchDashboards": []
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeProvisionedProduct」を参照してください。

### describe-provisioning-artifact

次のコード例は、describe-provisioning-artifact を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロビジョニングアーティファクトの説明を表示するには

次の describe-provisioning-artifact の例では、指定されたプロビジョニングアーティファクトの詳細情報を表示します。

```
aws servicecatalog describe-provisioning-artifact \
```

```
    --provisioning-artifact-id pa-pcz347abcdcfm \
    --product-id prod-abcdfz3syn2rg
```

出力:

```
{
    "Info": {
        "TemplateUrl": "https://awsdocs.s3.amazonaws.com/servicecatalog/
myexampledevelopment-environment.template"
    },
    "ProvisioningArtifactDetail": {
        "Id": "pa-pcz347abcdcfm",
        "Active": true,
        "Type": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE",
        "Description": "updated description",
        "CreatedTime": 1562097906.0,
        "Name": "updated name"
    },
    "Status": "AVAILABLE"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeProvisioningArtifact」を参照してください。

### describe-tag-option

次のコード例は、describe-tag-option を使用する方法を示しています。

AWS CLI

TagOption の説明を表示するには

次の describe-tag-option の例では、指定された TagOption の詳細情報を表示します。

```
aws servicecatalog describe-tag-option \
    --id tag-p3tej2abcd5qc
```

出力:

```
{
    "TagOptionDetail": {
        "Active": true,
```

```
        "Id": "tag-p3tej2abcd5qc",
        "Value": "value-3",
        "Key": "1234"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTagOption」を参照してください。

### disassociate-principal-from-portfolio

次のコード例は、disassociate-principal-from-portfolio を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポートフォリオからプリンシパルの関連付けを解除するには

次の disassociate-principal-from-portfolio の例では、指定されたプリンシパルとポートフォリオの関連付けを解除します。

```
aws servicecatalog disassociate-principal-from-portfolio \
    --portfolio-id port-2s6abcdq5wdh4 \
    --principal-arn arn:aws:iam::123456789012:group/myendusers
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociatePrincipalFromPortfolio」を参照してください。

### disassociate-product-from-portfolio

次のコード例は、disassociate-product-from-portfolio を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポートフォリオから製品の関連付けを解除するには

次の disassociate-product-from-portfolio の例では、ポートフォリオから指定された製品の関連付けを解除します。

```
aws servicecatalog disassociate-product-from-portfolio \
```

```
    --product-id prod-3p5abcdmu3oyk \
    --portfolio-id port-2s6abcdq5wdh4
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateProductFromPortfolio」を参照してください。

### disassociate-tag-option-from-resource

次のコード例は、disassociate-tag-option-from-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースから TagOption の関連付けを解除するには

次の disassociate-tag-option-from-resource の例では、リソースから指定された TagOption の関連付けを解除します。

```
aws servicecatalog disassociate-tag-option-from-resource \
     --resource-id port-2s6abcdq5wdh4 \
     --tag-option-id tag-p3abc2pkpz5qc
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateTagOptionFromResource」を参照してください。

### list-accepted-portfolio-shares

次のコード例は、list-accepted-portfolio-shares を使用する方法を示しています。

AWS CLI

受け入れられたポートフォリオ共有を一覧表示するには

次の list-accepted-portfolio-shares の例では、デフォルトの Service Catalog ポートフォリオのみを含む、このアカウントで共有が受け入れられたすべてのポートフォリオを一覧表示します。

```
aws servicecatalog list-accepted-portfolio-shares \
```

```
    --portfolio-share-type "AWS_SERVICECATALOG"
```

出力:

```
{
    "PortfolioDetails": [
        {
            "ARN": "arn:aws:catalog:us-west-2:123456789012:portfolio/port-
d2abcd5dpkuma",
            "Description": "AWS Service Catalog Reference blueprints for often-used
 AWS services such as EC2, S3, RDS, VPC and EMR.",
            "CreatedTime": 1574456190.687,
            "ProviderName": "AWS Service Catalog",
            "DisplayName": "Reference Architectures",
            "Id": "port-d2abcd5dpkuma"
        },
        {
            "ARN": "arn:aws:catalog:us-west-2:123456789012:portfolio/port-
abcdefaua7zpu",
            "Description": "AWS well-architected blueprints for high reliability
 applications.",
            "CreatedTime": 1574461496.092,
            "ProviderName": "AWS Service Catalog",
            "DisplayName": "High Reliability Architectures",
            "Id": "port-abcdefaua7zpu"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAcceptedPortfolioShares」を参照してください。

### list-portfolio-access

次のコード例は、list-portfolio-access を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポートフォリオにアクセスできるアカウントを一覧表示するには

次の list-portfolio-access の例では、指定されたポートフォリオにアクセスできる AWS アカウントを一覧表示します。

```
aws servicecatalog list-portfolio-access \
    --portfolio-id port-2s6abcdq5wdh4
```

出力:

```
{
    "AccountIds": [
        "123456789012"
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPortfolioAccess」を参照してください。

### list-portfolios-for-product

次のコード例は、list-portfolios-for-product を使用する方法を示しています。

AWS CLI

製品に関連付けられたポートフォリオを一覧表するには

次の list-portfolios-for-product の例では、指定された製品に関連付けられたポートフォリオを一覧表示します。

```
aws servicecatalog list-portfolios-for-product \
    --product-id prod-abcdfz3syn2rg
```

出力:

```
{
    "PortfolioDetails": [
        {
            "CreatedTime": 1571337221.555,
            "Id": "port-2s6abcdq5wdh4",
            "ARN": "arn:aws:catalog:us-west-2:123456789012:portfolio/
port-2s6abcdq5wdh4",
            "DisplayName": "my-portfolio",
            "ProviderName": "my-provider"
        },
```

```
        {
            "CreatedTime": 1559665256.348,
            "Id": "port-5abcd3e5st4ei",
            "ARN": "arn:aws:catalog:us-west-2:123456789012:portfolio/
port-5abcd3e5st4ei",
            "DisplayName": "test",
            "ProviderName": "provider-name"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPortfoliosForProduct」を参照してください。

### list-portfolios

次のコード例は、list-portfolios を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポートフォリオを一覧表示するには

次の list-portfolios の例では、現在のリージョンの Service Catalog ポートフォリオを一覧表示します。

```
aws servicecatalog list-portfolios
```

出力:

```
{
    "PortfolioDetails": [
        {
           "CreatedTime": 1559665256.348,
           "ARN": "arn:aws:catalog:us-east-2:123456789012:portfolio/
port-5pzcxmplst4ei",
           "DisplayName": "my-portfolio",
           "Id": "port-5pzcxmplst4ei",
           "ProviderName": "my-user"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPortfolios」を参照してください。

### list-principals-for-portfolio

次のコード例は、list-principals-for-portfolio を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポートフォリオのすべてのプリンシパルを一覧表示するには

次の list-principals-for-portfolio の例では、指定されたポートフォリオのすべてのプリンシパルを一覧表示します。

```
aws servicecatalog list-principals-for-portfolio \
    --portfolio-id port-2s6abcdq5wdh4
```

出力:

```
{
    "Principals": [
        {
            "PrincipalARN": "arn:aws:iam::123456789012:user/usertest",
            "PrincipalType": "IAM"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPrincipalsForPortfolio」を参照してください。

### list-provisioning-artifacts

次のコード例は、list-provisioning-artifacts を使用する方法を示しています。

AWS CLI

製品のすべてのプロビジョニングアーティファクトを一覧表示するには

次の list-provisioning-artifacts の例では、指定された製品のすべてのプロビジョニングアーティファクトを一覧表示します。

```
aws servicecatalog list-provisioning-artifacts \
    --product-id prod-nfi2abcdefgcpw
```

出力:

```
{
    "ProvisioningArtifactDetails": [
        {
            "Id": "pa-abcdef54ipm6z",
            "Description": "test-version-description",
            "Type": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE",
            "CreatedTime": 1576021147.0,
            "Active": true,
            "Name": "test-version-name"
        },
        {
            "Id": "pa-bb4zyxwwnaio",
            "Description": "test description",
            "Type": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE",
            "CreatedTime": 1576022545.0,
            "Active": true,
            "Name": "test-provisioning-artifact-2"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListProvisioningArtifacts」を参照してください。

### list-resources-for-tag-option

次のコード例は、list-resources-for-tag-option を使用する方法を示しています。

AWS CLI

TagOption に関連付けられたリソースを一覧表示するには

次の list-resources-for-tag-option の例では、指定された TagOption に関連付けられたリソースを一覧表示します。

```
aws servicecatalog list-resources-for-tag-option \
```

```
    --tag-option-id tag-p3tej2abcd5qc
```

出力:

```
{
    "ResourceDetails": [
        {
            "ARN": "arn:aws:catalog:us-west-2:123456789012:product/prod-
abcdfz3syn2rg",
            "Name": "my product",
            "Description": "description",
            "CreatedTime": 1562097906.0,
            "Id": "prod-abcdfz3syn2rg"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListResourcesForTagOption」を参照してください。

### list-tag-options

次のコード例は、list-tag-options を使用する方法を示しています。

AWS CLI

次の list-tag-options の例では、TagOptions のすべての値を一覧表示します。

```
aws servicecatalog list-tag-options
```

出力:

```
{
    "TagOptionDetails": [
        {
            "Value": "newvalue",
            "Active": true,
            "Id": "tag-iabcdn4fzjjms",
            "Key": "1234"
        },
        {
```

```
            "Value": "value1",
            "Active": true,
            "Id": "tag-e3abcdvmwvrzy",
            "Key": "key"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagOptions」を参照してください。

### provision-product

次のコード例は、provision-product を使用する方法を示しています。

AWS CLI

製品をプロビジョニングするには

次の provision-product の例では、指定されたプロビジョニングアーティファクトを使用して、指定された製品をプロビジョニングします。

```
aws servicecatalog provision-product \
    --product-id prod-abcdfz3syn2rg \
    --provisioning-artifact-id pa-abc347pcsccfm \
    --provisioned-product-name "mytestppname3"
```

出力:

```
{
    "RecordDetail": {
        "RecordId": "rec-tfuawdabcdege",
        "CreatedTime": 1577222793.362,
        "ProvisionedProductId": "pp-abcd27bm4mldq",
        "PathId": "lpv2-abcdg3jp6t5k6",
        "RecordErrors": [],
        "ProductId": "prod-abcdfz3syn2rg",
        "UpdatedTime": 1577222793.362,
        "RecordType": "PROVISION_PRODUCT",
        "ProvisionedProductName": "mytestppname3",
        "ProvisioningArtifactId": "pa-pcz347abcdcfm",
        "RecordTags": [],
```

```
        "Status": "CREATED",
        "ProvisionedProductType": "CFN_STACK"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ProvisionProduct」を参照してください。

### reject-portfolio-share

次のコード例は、reject-portfolio-share を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポートフォリオの共有を拒否するには

次の reject-portfolio-share の例では、特定のポートフォリオのポートフォリオ共有を拒否します。

```
aws servicecatalog reject-portfolio-share \
    --portfolio-id port-2s6wuabcdefghijk
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RejectPortfolioShare」を参照してください。

### scan-provisioned-products

次のコード例は、scan-provisioned-products を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能なすべてのプロビジョニング済み製品を一覧表示するには

次の scan-provisioned-products の例では、使用可能なプロビジョニング済み製品を一覧表示します。

```
aws servicecatalog scan-provisioned-products
```

出力:

```
{
    "ProvisionedProducts": [
        {
            "Status": "ERROR",
            "Arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:123456789012:stack/
mytestppname3/pp-abcd27bm4mldq",
            "StatusMessage": "AmazonCloudFormationException  Parameters: [KeyName]
 must have values (Service: AmazonCloudFormation; Status Code: 400; Error Code:
 ValidationError; Request ID: 5528602a-a9ef-427c-825c-f82c31b814f5)",
            "Id": "pp-abcd27bm4mldq",
            "Type": "CFN_STACK",
            "IdempotencyToken": "527c5358-2a1a-4b9e-b1b9-7293b0ddff42",
            "CreatedTime": 1577222793.358,
            "Name": "mytestppname3",
            "LastRecordId": "rec-tfuawdabcdxge"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ScanProvisionedProducts」を参照してください。

### search-products-as-admin

次のコード例は、search-products-as-admin を使用する方法を示しています。

AWS CLI

管理者権限で製品を検索するには

次の search-products-as-admin の例では、ポートフォリオ ID をフィルターとして使用して、管理者権限で製品を検索します。

```
aws servicecatalog search-products-as-admin \
    --portfolio-id port-5abcd3e5st4ei
```

出力:

```
{
    "ProductViewDetails": [
        {
            "ProductViewSummary": {
```

```
                "Name": "my product",
                "Owner": "owner name",
                "Type": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE",
                "ProductId": "prod-abcdfz3syn2rg",
                "HasDefaultPath": false,
                "Id": "prodview-abcdmyuzv2dlu",
                "ShortDescription": "description"
            },
            "ProductARN": "arn:aws:catalog:us-west-2:123456789012:product/prod-
abcdfz3syn2rg",
            "CreatedTime": 1562097906.0,
            "Status": "CREATED"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SearchProductsAsAdmin」を参照してください。

### `search-provisioned-products`

次のコード例は、`search-provisioned-products` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロビジョニング済み製品を検索するには

次の `search-provisioned-products` の例では、JSON ファイルを使用してパラメータを渡すことで、指定された製品 ID に一致するプロビジョニング済み製品を検索します。

```
aws servicecatalog search-provisioned-products \
    --cli-input-json file://search-provisioned-products-input.json
```

`search-provisioned-products-input.json` の内容:

```
{
    "Filters": {
        "SearchQuery": [
            "prod-tcjvfz3syn2rg"
        ]
    }
}
```

出力:


```
{
    "ProvisionedProducts": [
        {
            "ProvisioningArtifactId": "pa-pcz347abcdcfm",
            "Name": "mytestppname3",
            "CreatedTime": 1577222793.358,
            "Id": "pp-abcd27bm4mldq",
            "Status": "ERROR",
            "UserArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/cliuser",
            "StatusMessage": "AmazonCloudFormationException  Parameters: [KeyName]
 must have values (Service: AmazonCloudFormation; Status Code: 400; Error Code:
 ValidationError; Request ID: 5528602a-a9ef-427c-825c-f82c31b814f5)",
            "Arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:123456789012:stack/
mytestppname3/pp-abcd27bm4mldq",
            "Tags": [
                {
                    "Value": "arn:aws:catalog:us-west-2:123456789012:product/prod-
abcdfz3syn2rg",
                    "Key": "aws:servicecatalog:productArn"
                },
                {
                    "Value": "arn:aws:iam::123456789012:user/cliuser",
                    "Key": "aws:servicecatalog:provisioningPrincipalArn"
                },
                {
                    "Value": "value-3",
                    "Key": "1234"
                },
                {
                    "Value": "pa-pcz347abcdcfm",
                    "Key": "aws:servicecatalog:provisioningArtifactIdentifier"
                },
                {
                    "Value": "arn:aws:catalog:us-west-2:123456789012:portfolio/
port-2s6abcdq5wdh4",
                    "Key": "aws:servicecatalog:portfolioArn"
                },
                {
                    "Value": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:123456789012:stack/
mytestppname3/pp-abcd27bm4mldq",
                    "Key": "aws:servicecatalog:provisionedProductArn"
                }
```

```
            ],
            "IdempotencyToken": "527c5358-2a1a-4b9e-b1b9-7293b0ddff42",
            "UserArnSession": "arn:aws:iam::123456789012:user/cliuser",
            "Type": "CFN_STACK",
            "LastRecordId": "rec-tfuawdabcdxge",
            "ProductId": "prod-abcdfz3syn2rg"
        }
    ],
    "TotalResultsCount": 1
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SearchProvisionedProducts」を参照してください。

### update-portfolio

次のコード例は、update-portfolio を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポートフォリオを更新するには

次の update-portfolio の例では、指定されたポートフォリオの名前を更新します。

```
aws servicecatalog update-portfolio \
    --id port-5abcd3e5st4ei \
    --display-name "New portfolio name"
```

出力:

```
{
    "PortfolioDetail": {
        "DisplayName": "New portfolio name",
        "ProviderName": "provider",
        "ARN": "arn:aws:catalog:us-west-2:123456789012:portfolio/
port-5abcd3e5st4ei",
        "Id": "port-5abcd3e5st4ei",
        "CreatedTime": 1559665256.348
    },
    "Tags": []
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdatePortfolio」を参照してください。

### update-product

次のコード例は、update-product を使用する方法を示しています。

AWS CLI

製品を更新するには

次の update-product の例では、指定された製品の名前と所有者を更新します。

```
aws servicecatalog update-product \
    --id prod-os6abc7drqlt2 \
    --name "New product name" \
    --owner "Updated product owner"
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Value": "iad",
            "Key": "region"
        }
    ],
    "ProductViewDetail": {
        "ProductViewSummary": {
            "Owner": "Updated product owner",
            "ProductId": "prod-os6abc7drqlt2",
            "Distributor": "test-distributor",
            "SupportUrl": "https://aws.amazon.com",
            "Name": "New product name",
            "ShortDescription": "test-description",
            "HasDefaultPath": false,
            "Id": "prodview-6abcdgrfhvidy",
            "SupportDescription": "test-support",
            "SupportEmail": "test@amazon.com",
            "Type": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE"
        },
        "Status": "CREATED",
```

```
        "ProductARN": "arn:aws:catalog:us-west-2:123456789012:product/prod-
os6abc7drqlt2",
        "CreatedTime": 1577136255.0
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateProduct」を参照してください。

### update-provisioning-artifact

次のコード例は、update-provisioning-artifact を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プロビジョニングアーティファクトを更新するには

次の update-provisioning-artifact の例では、JSON ファイルを使用してパラメータを渡すことで、指定されたプロビジョニングアーティファクトの名前と説明を更新します。

```
aws servicecatalog update-provisioning-artifact \
    --cli-input-json file://update-provisioning-artifact-input.json
```

update-provisioning-artifact-input.json の内容:

```
{
    "ProductId": "prod-abcdfz3syn2rg",
    "ProvisioningArtifactId": "pa-pcz347abcdcfm",
    "Name": "updated name",
    "Description": "updated description"
}
```

出力:

```
{
    "Info": {
        "TemplateUrl": "https://awsdocs.s3.amazonaws.com/servicecatalog/
myexampledevelopment-environment.template"
    },
    "Status": "AVAILABLE",
    "ProvisioningArtifactDetail": {
```

```
        "Active": true,
        "Description": "updated description",
        "Id": "pa-pcz347abcdcfm",
        "Name": "updated name",
        "Type": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE",
        "CreatedTime": 1562097906.0
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateProvisioningArtifact」を参照してください。

### update-tag-option

次のコード例は、update-tag-option を使用する方法を示しています。

AWS CLI

TagOption を更新するには

次の update-tag-option の例では、指定された JSON ファイルを使用して TagOption の値を更新します。

```
aws servicecatalog update-tag-option --cli-input-json file://update-tag-option-input.json
```

update-tag-option-input.json の内容:

```
{
    "Id": "tag-iabcdn4fzjjms",
    "Value": "newvalue",
    "Active": true
}
```

出力:

```
{
    "TagOptionDetail": {
        "Value": "newvalue",
        "Key": "1234",
        "Active": true,
```

```
        "Id": "tag-iabcdn4fzjjms"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateTagOption」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Service Quotas の例

次のコード例は、Service Quotas で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック
- アクション

### アクション

#### `get-aws-default-service-quota`

次のコード例は、`get-aws-default-service-quota` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デフォルトのサービスクォータの説明を表示するには

次の `get-aws-default-service-quota` の例では、指定されたクォータの詳細情報を表示します。

```
aws service-quotas get-aws-default-service-quota \
    --service-code ec2 \
    --quota-code L-1216C47A
```

出力:

```
{
    "Quota": {
        "ServiceCode": "ec2",
        "ServiceName": "Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)",
        "QuotaArn": "arn:aws:servicequotas:us-east-2::ec2/L-1216C47A",
        "QuotaCode": "L-1216C47A",
        "QuotaName": "Running On-Demand Standard (A, C, D, H, I, M, R, T, Z)
 instances",
        "Value": 5.0,
        "Unit": "None",
        "Adjustable": true,
        "GlobalQuota": false,
        "UsageMetric": {
            "MetricNamespace": "AWS/Usage",
            "MetricName": "ResourceCount",
            "MetricDimensions": {
                "Class": "Standard/OnDemand",
                "Resource": "vCPU",
                "Service": "EC2",
                "Type": "Resource"
            },
            "MetricStatisticRecommendation": "Maximum"
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAwsDefaultServiceQuota」を参照してください。

### get-requested-service-quota-change

次のコード例は、get-requested-service-quota-change を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスクォータ引き上げリクエストの説明を表示するには

次の get-requested-service-quota-change の例では、指定されたクォータ引き上げリクエストの説明を表示します。

```
aws service-quotas get-requested-service-quota-change \
    --request-id d187537d15254312a9609aa51bbf7624u7W49tP0
```

出力:

```
{
    "RequestedQuota": {
        "Id": "d187537d15254312a9609aa51bbf7624u7W49tPO",
        "CaseId": "6780195351",
        "ServiceCode": "ec2",
        "ServiceName": "Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)",
        "QuotaCode": "L-20F13EBD",
        "QuotaName": "Running Dedicated c5n Hosts",
        "DesiredValue": 2.0,
        "Status": "CASE_OPENED",
        "Created": 1580446904.067,
        "LastUpdated": 1580446953.265,
        "Requester": "{\"accountId\":\"123456789012\",\"callerArn\":
\"arn:aws:iam::123456789012:root\"}",
        "QuotaArn": "arn:aws:servicequotas:us-east-2:123456789012:ec2/L-20F13EBD",
        "GlobalQuota": false,
        "Unit": "None"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRequestedServiceQuotaChange」を参照してください。

### get-service-quota

次のコード例は、get-service-quota を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスクォータの説明を表示するには

次の get-service-quota の例では、指定されたクォータの詳細情報を表示します。

```
aws service-quotas get-service-quota \
    --service-code ec2 \
    --quota-code L-1216C47A
```

出力:

```
{
```

```
    "Quota": {
        "ServiceCode": "ec2",
        "ServiceName": "Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)",
        "QuotaArn": "arn:aws:servicequotas:us-east-2:123456789012:ec2/L-1216C47A",
        "QuotaCode": "L-1216C47A",
        "QuotaName": "Running On-Demand Standard (A, C, D, H, I, M, R, T, Z)
 instances",
        "Value": 1920.0,
        "Unit": "None",
        "Adjustable": true,
        "GlobalQuota": false,
        "UsageMetric": {
            "MetricNamespace": "AWS/Usage",
            "MetricName": "ResourceCount",
            "MetricDimensions": {
                "Class": "Standard/OnDemand",
                "Resource": "vCPU",
                "Service": "EC2",
                "Type": "Resource"
            },
            "MetricStatisticRecommendation": "Maximum"
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetServiceQuota」を参照してください。

### list-aws-default-service-quotas

次のコード例は、list-aws-default-service-quotas を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスのデフォルトのクォータを一覧表示するには

次の list-aws-default-service-quotas の例では、指定されたサービスのクォータのデフォルト値を一覧表示します。

```
aws service-quotas list-aws-default-service-quotas \
    --service-code xray
```

出力:

```
{
    "Quotas": [
        {
            "ServiceCode": "xray",
            "ServiceName": "AWS X-Ray",
            "QuotaArn": "arn:aws:servicequotas:us-west-2::xray/L-C6B6F05D",
            "QuotaCode": "L-C6B6F05D",
            "QuotaName": "Indexed annotations per trace",
            "Value": 50.0,
            "Unit": "None",
            "Adjustable": false,
            "GlobalQuota": false
        },
        {
            "ServiceCode": "xray",
            "ServiceName": "AWS X-Ray",
            "QuotaArn": "arn:aws:servicequotas:us-west-2::xray/L-D781C0FD",
            "QuotaCode": "L-D781C0FD",
            "QuotaName": "Segment document size",
            "Value": 64.0,
            "Unit": "Kilobytes",
            "Adjustable": false,
            "GlobalQuota": false
        },
        {
            "ServiceCode": "xray",
            "ServiceName": "AWS X-Ray",
            "QuotaArn": "arn:aws:servicequotas:us-west-2::xray/L-998BFF16",
            "QuotaCode": "L-998BFF16",
            "QuotaName": "Trace and service graph retention in days",
            "Value": 30.0,
            "Unit": "None",
            "Adjustable": false,
            "GlobalQuota": false
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAwsDefaultServiceQuotas」を参照してください。

### list-requested-service-quota-change-history-by-quota

次のコード例は、list-requested-service-quota-change-history-by-quota を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クォータ引き上げリクエストを一覧表示するには

次の list-requested-service-quota-change-history-by-quota の例では、指定されたクォータのクォータ引き上げリクエストを一覧表示します。

```
aws service-quotas list-requested-service-quota-change-history-by-quota \
    --service-code ec2 \
    --quota-code L-20F13EBD
```

出力:

```
{
    "RequestedQuotas": [
        {
            "Id": "d187537d15254312a9609aa51bbf7624u7W49tPO",
            "CaseId": "6780195351",
            "ServiceCode": "ec2",
            "ServiceName": "Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)",
            "QuotaCode": "L-20F13EBD",
            "QuotaName": "Running Dedicated c5n Hosts",
            "DesiredValue": 2.0,
            "Status": "CASE_OPENED",
            "Created": 1580446904.067,
            "LastUpdated": 1580446953.265,
            "Requester": "{\"accountId\":\"123456789012\",\"callerArn\":
\"arn:aws:iam::123456789012:root\"}",
            "QuotaArn": "arn:aws:servicequotas:us-east-2:123456789012:ec2/
L-20F13EBD",
            "GlobalQuota": false,
            "Unit": "None"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota」を参照してください。

### list-requested-service-quota-change-history

次のコード例は、list-requested-service-quota-change-history を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クォータ引き上げリクエストを一覧表示するには

次の list-requested-service-quota-change-history の例では、指定されたサービスのクォータ引き上げリクエストを一覧示します。

```
aws service-quotas list-requested-service-quota-change-history \
    --service-code ec2
```

出力:

```
{
    "RequestedQuotas": [
        {
            "Id": "d187537d15254312a9609aa51bbf7624u7W49tPO",
            "CaseId": "6780195351",
            "ServiceCode": "ec2",
            "ServiceName": "Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)",
            "QuotaCode": "L-20F13EBD",
            "QuotaName": "Running Dedicated c5n Hosts",
            "DesiredValue": 2.0,
            "Status": "CASE_OPENED",
            "Created": 1580446904.067,
            "LastUpdated": 1580446953.265,
            "Requester": "{\"accountId\":\"123456789012\",\"callerArn\":
\"arn:aws:iam::123456789012:root\"}",
            "QuotaArn": "arn:aws:servicequotas:us-east-2:123456789012:ec2/
L-20F13EBD",
            "GlobalQuota": false,
            "Unit": "None"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListRequestedServiceQuotaChangeHistory」を参照してください。

### list-service-quotas

次のコード例は、list-service-quotas を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスのクォータを一覧表示するには

次の list-service-quotas の例では、AWS CloudFormation のクォータの詳細情報を表示します。

```
aws service-quotas list-service-quotas \
    --service-code cloudformation
```

出力:

```
{
    "Quotas": [
        {
            "ServiceCode": "cloudformation",
            "ServiceName": "AWS CloudFormation",
            "QuotaArn": "arn:aws:servicequotas:us-
east-2:123456789012:cloudformation/L-87D14FB7",
            "QuotaCode": "L-87D14FB7",
            "QuotaName": "Output count in CloudFormation template",
            "Value": 60.0,
            "Unit": "None",
            "Adjustable": false,
            "GlobalQuota": false
        },
        {
            "ServiceCode": "cloudformation",
            "ServiceName": "AWS CloudFormation",
            "QuotaArn": "arn:aws:servicequotas:us-
east-2:123456789012:cloudformation/L-0485CB21",
            "QuotaCode": "L-0485CB21",
            "QuotaName": "Stack count",
            "Value": 200.0,
            "Unit": "None",
            "Adjustable": true,
            "GlobalQuota": false
        }
    ]
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListServiceQuotas」を参照してください。

### `list-services`

次のコード例は、`list-services` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能なサービスを一覧表示するには

次のコマンドは、Service Quotas で使用可能なサービスを一覧表示します。

```
aws service-quotas list-services
```

出力:

```
{
    "Services": [
        {
            "ServiceCode": "AWSCloudMap",
            "ServiceName": "AWS Cloud Map"
        },
        {
            "ServiceCode": "access-analyzer",
            "ServiceName": "Access Analyzer"
        },
        {
            "ServiceCode": "acm",
            "ServiceName": "AWS Certificate Manager (ACM)"
        },

        ...truncated...

        {
            "ServiceCode": "xray",
            "ServiceName": "AWS X-Ray"
        }
    ]
}
```

--query パラメータを追加して、関心のある情報に表示を絞り込むことができます。次の例では、サービスコードのみを表示します。

```
aws service-quotas list-services \
    --query Services[*].ServiceCode
```

出力:

```
[
    "AWSCloudMap",
    "access-analyzer",
    "acm",
    "acm-pca",
    "amplify",
    "apigateway",
    "application-autoscaling",
        ...truncated...
    "xray"
]
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListServices」を参照してください。

### request-service-quota-increase

次のコード例は、request-service-quota-increase を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスクォータ引き上げをリクエストするには

次の request-service-quota-increase の例では、指定されたサービスクォータの引き上げをリクエストします。

```
aws service-quotas request-service-quota-increase \
    --service-code ec2 \
    --quota-code L-20F13EBD \
    --desired-value 2
```

出力:

```
{
    "RequestedQuota": {
        "Id": "d187537d15254312a9609aa51bbf7624u7W49tPO",
        "ServiceCode": "ec2",
        "ServiceName": "Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)",
        "QuotaCode": "L-20F13EBD",
        "QuotaName": "Running Dedicated c5n Hosts",
        "DesiredValue": 2.0,
        "Status": "PENDING",
        "Created": 1580446904.067,
        "Requester": "{\"accountId\":\"123456789012\",\"callerArn\":
\"arn:aws:iam::123456789012:root\"}",
        "QuotaArn": "arn:aws:servicequotas:us-east-2:123456789012:ec2/L-20F13EBD",
        "GlobalQuota": false,
        "Unit": "None"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RequestServiceQuotaIncrease」を参照してください。

## AWS CLI を使用する Amazon SES の例

次のコード例は、Amazon SES で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### delete-identity

次のコード例は、delete-identity を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ID を削除するには

次の例では、delete-identity コマンドを使用して Amazon SES で検証された ID のリストから ID を削除します。

```
aws ses delete-identity --identity user@example.com
```

検証済み ID の詳細については、「Amazon Simple Email Service デベロッパーガイド」の「Amazon SES での E メールアドレスとドメインの検証」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteIdentity」を参照してください。

### get-identity-dkim-attributes

次のコード例は、get-identity-dkim-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ID のリストの Amazon SES Easy DKIM 属性を取得するには

次の例では、get-identity-dkim-attributes コマンドを使用して ID リストの Amazon SES Easy DKIM 属性を取得します。

```
aws ses get-identity-dkim-attributes --identities "example.com" "user@example.com"
```

出力:

```
{
   "DkimAttributes": {
       "example.com": {
           "DkimTokens": [
               "EXAMPLEjcs5xoyqytjsotsijas7236gr",
               "EXAMPLEjr76cvoc6mysspnioorxsn6ep",
```

```
                "EXAMPLEkbmkqkhlm2lyz77ppkulerm4k"
            ],
            "DkimEnabled": true,
            "DkimVerificationStatus": "Success"
        },
        "user@example.com": {
            "DkimEnabled": false,
            "DkimVerificationStatus": "NotStarted"
        }
    }
}
```

検証のために、送信したことがない ID を使用してこのコマンドを呼び出した場合、その ID は出力に表示されません。

Easy DKIM の詳細については、「Amazon Simple Email Service デベロッパーガイド」の「Easy DKIM in Amazon SES」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetIdentityDkimAttributes」を参照してください。

### get-identity-notification-attributes

次のコード例は、get-identity-notification-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ID リストの Amazon SES 通知属性を取得するには

次の例では、get-identity-notification-attributes コマンドを使用して ID リストの Amazon SES 通知属性を取得します。

```
aws ses get-identity-notification-attributes --
identities "user1@example.com" "user2@example.com"
```

出力:

```
{
    "NotificationAttributes": {
        "user1@example.com": {
            "ForwardingEnabled": false,
            "ComplaintTopic": "arn:aws:sns:us-east-1:EXAMPLE65304:MyTopic",
```

```
            "BounceTopic": "arn:aws:sns:us-east-1:EXAMPLE65304:MyTopic",
            "DeliveryTopic": "arn:aws:sns:us-east-1:EXAMPLE65304:MyTopic"
        },
        "user2@example.com": {
            "ForwardingEnabled": true
        }
    }
}
```

このコマンドは、E メールフィードバック転送のステータスと、該当する場合は、バウンス、苦情、配信通知が送信される Amazon SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN) を返します。

検証のために、送信したことがない ID を使用してこのコマンドを呼び出した場合、その ID は出力に表示されません。

通知の詳細については、「Amazon Simple Email Service デベロッパーガイド」の「Amazon SES で通知を使用する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetIdentityNotificationAttributes」を参照してください。

### get-identity-verification-attributes

次のコード例は、get-identity-verification-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ID リストの Amazon SES 検証ステータスを取得するには

次の例では、get-identity-verification-attributes コマンドを使用して ID リストの Amazon SES 検証ステータスを取得します。

```
aws ses get-identity-verification-attributes --
identities "user1@example.com" "user2@example.com"
```

出力:

```
{
    "VerificationAttributes": {
        "user1@example.com": {
            "VerificationStatus": "Success"
```

```
        },
        "user2@example.com": {
            "VerificationStatus": "Pending"
        }
    }
}
```

検証のために、送信したことがない ID を使用してこのコマンドを呼び出した場合、その ID は出力に表示されません。

検証済み ID の詳細については、「Amazon Simple Email Service デベロッパーガイド」の「Amazon SES での E メールアドレスとドメインの検証」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetIdentityVerificationAttributes」を参照してください。

### get-send-quota

次のコード例は、get-send-quota を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon SES 送信制限を取得するには

次の例では、get-send-quota コマンドを使用して Amazon SES の送信制限を返します。

```
aws ses get-send-quota
```

出力:

```
{
    "Max24HourSend": 200.0,
    "SentLast24Hours": 1.0,
    "MaxSendRate": 1.0
}
```

Max24HourSend は送信クォータで、24 時間あたりに送信できる E メールの最大数です。送信クォータには、期間の推移が反映されます。E メールを送信しようとするたびに、Amazon SES は直近 24 時間内に送信された E メールの件数をチェックします。送信済みのメールの合計数がクォータ未満であれば、送信リクエストは受理され、E メールが送信されます。

SentLast24Hours は、過去 24 時間以内に送信した E メールの数です。

MaxSendRate は、1 秒あたりに送信できる E メールの最大数です。

送信制限は、メッセージ数ではなく、受取人数に基づいていることに注意してください。例えば、受取人数が 10 人である E メールは、送信クォータに対しては 10 通とカウントされます。

詳細については、「Amazon Simple Email Service デベロッパーガイド」の「Amazon SES 送信制限の管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSendQuota」を参照してください。

### get-send-statistics

次のコード例は、get-send-statistics を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon SES 統計の送信を取得するには

次の例では、get-send-statistics コマンドを使用して Amazon SES の統計の送信を返します。

```
aws ses get-send-statistics
```

出力:

```
{
   "SendDataPoints": [
       {
           "Complaints": 0,
           "Timestamp": "2013-06-12T19:32:00Z",
           "DeliveryAttempts": 2,
           "Bounces": 0,
           "Rejects": 0
       },
       {
           "Complaints": 0,
           "Timestamp": "2013-06-12T00:47:00Z",
           "DeliveryAttempts": 1,
           "Bounces": 0,
           "Rejects": 0
       }
   ]
```

```
}
```

結果は、送信アクティビティの最新の 2 週間を示すデータポイントのリストです。このリスト内の各データポイントには、15 分間隔の統計が含まれます。

この例では、過去 2 週間にユーザーが送信した E メールが 15 分間隔で 2 件のみだったため、データポイントは 2 つしかありません。

詳細については、「Amazon Simple Email Service デベロッパーガイド」の「Amazon SES 使用状況統計のモニタリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSendStatistics」を参照してください。

### `list-identities`

次のコード例は、`list-identities` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

特定の AWS アカウントのすべての ID (E メールアドレスとドメイン) を一覧表示するには

次の例では、`list-identities` コマンドを使用して、Amazon SES で検証のために送信されたすべての ID を一覧表示します。

```
aws ses list-identities
```

出力:

```
{
    "Identities": [
      "user@example.com",
      "example.com"
    ]
}
```

返されるリストには、検証ステータス (検証済み、検証保留中、失敗など) に関係なく、すべての ID が含まれます。

この例では、identity-type パラメータを指定しなかったため、E メールアドレスおよびドメインが返されます。

検証の詳細については、「Amazon Simple Email Service デベロッパーガイド」の「Amazon SES での E メールアドレスとドメインの検証」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListIdentities」を参照してください。

### send-email

次のコード例は、send-email を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon SES を使用してフォーマット済み E メールを送信するには

以下の例では、send-email コマンドを使用してフォーマットされた E メールを送信しています。

```
aws ses send-email --from sender@example.com --destination file://destination.json
 --message file://message.json
```

出力:

```
{
   "MessageId": "EXAMPLEf3a5efcd1-51adec81-d2a4-4e3f-9fe2-5d85c1b23783-000000"
}
```

送信先とメッセージは、現在のディレクトリで.json ファイルに保存される JSON データ構造です。これらのファイルは以下のとおりです。

destination.json:

```
{
  "ToAddresses":  ["recipient1@example.com", "recipient2@example.com"],
  "CcAddresses":  ["recipient3@example.com"],
  "BccAddresses": []
}
```

message.json:

```
{
   "Subject": {
```

```
        "Data": "Test email sent using the AWS CLI",
        "Charset": "UTF-8"
    },
    "Body": {
        "Text": {
            "Data": "This is the message body in text format.",
            "Charset": "UTF-8"
        },
        "Html": {
            "Data": "This message body contains HTML formatting. It can, for example,
 contain links like this one: <a class=\"ulink\" href=\"http://docs.aws.amazon.com/
ses/latest/DeveloperGuide\" target=\"_blank\">Amazon SES Developer Guide</a>.",
            "Charset": "UTF-8"
        }
    }
}
```

送信者と受信者の E メールアドレスを、使用したい E メールアドレスに置き換えます。送信者の E メールアドレスは、Amazon SES で検証される必要があることに注意してください。Amazon SES への本稼働アクセスが許可されるまでは、受信者が Amazon SES メールボックスシミュレーターでない限り、各受信者の E メールアドレスも検証する必要があります。検証の詳細については、「Amazon Simple Email Service デベロッパーガイド」の「Amazon SES での E メールアドレスとドメインの検証」を参照してください。

出力のメッセージ ID は、send-email の呼び出しが成功したことを示しています。

E メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダを確認してください。

フォーマット済み E メールの送信の詳細については、「Amazon Simple Email Service デベロッパーガイド」の「Amazon SES API を使用してフォーマット済み E メールを送信する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SendEmail」を参照してください。

**send-raw-email**

次のコード例は、send-raw-email を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon SES を使用して raw E メールを送信するには

以下の例では、send-raw-email コマンドを使用して TXT 添付ファイルを含む E メールを送信しています。

```
aws ses send-raw-email --raw-message file://message.json
```

出力:

```
{
    "MessageId": "EXAMPLEf3f73d99b-c63fb06f-d263-41f8-a0fb-d0dc67d56c07-000000"
}
```

raw メッセージは、現在のディレクトリで message.json という名前のファイルに保存される JSON データ構造です。以下の要素が含まれます。

```
{
    "Data": "From: sender@example.com\nTo: recipient@example.com\nSubject: Test email
 sent using the AWS CLI (contains an attachment)\nMIME-Version: 1.0\nContent-type:
 Multipart/Mixed; boundary=\"NextPart\"\n\n--NextPart\nContent-Type: text/plain
\n\nThis is the message body.\n\n--NextPart\nContent-Type: text/plain;\nContent-
Disposition: attachment; filename=\"attachment.txt\"\n\nThis is the text in the
 attachment.\n\n--NextPart--"
}
```

おわかりのように、「Data」は attachment.txt という添付ファイルを含む、MIME 形式の raw E メールコンテンツ全体が含まれた 1 つの長い文字列です。

sender@example.com と recipient@example.com は、使用するアドレスに置き換えてください。送信者の E メールアドレスは、Amazon SES で検証される必要があることに注意してください。Amazon SES への本稼働アクセスが許可されるまでは、受信者が Amazon SES メールボックスシミュレーターである場合を除き、受信者の E メールアドレスも検証する必要があります。検証の詳細については、「Amazon Simple Email Service デベロッパーガイド」の「Amazon SES での E メールアドレスとドメインの検証」を参照してください。

出力のメッセージ ID は、send-raw-email の呼び出しが成功したことを示しています。

E メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダを確認してください。

raw E メールの送信の詳細については、「Amazon Simple Email Service デベロッパーガイド」の「Sending raw email using the Amazon SES API」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SendRawEmail」を参照してください。

### set-identity-dkim-enabled

次のコード例は、set-identity-dkim-enabled を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon SES 検証済み ID の Easy DKIM を有効または無効にするには

次の例では、set-identity-dkim-enabled コマンドを使用して検証済み E メールアドレスの DKIM を無効にします。

```
aws ses set-identity-dkim-enabled --identity user@example.com --no-dkim-enabled
```

Easy DKIM の詳細については、「Amazon Simple Email Service デベロッパーガイド」の「Easy DKIM in Amazon SES」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetIdentityDkimEnabled」を参照してください。

### set-identity-feedback-forwarding-enabled

次のコード例は、set-identity-feedback-forwarding-enabled を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon SES 検証済み ID のバウンスと苦情の E メールフィードバック転送を有効または無効にするには

次の例では、set-identity-feedback-forwarding-enabled コマンドを使用して、検証済みの E メールアドレスが E メールでバウンスと苦情の通知を受信できるようにします。

```
aws ses set-identity-feedback-forwarding-enabled --identity user@example.com --
forwarding-enabled
```

Amazon SNS または E メールフィードバック転送を介してバウンス通知と苦情通知を受け取る必要があるため、バウンス通知と苦情通知の両方の Amazon SNS トピックを選択した場合のみ、E メールフィードバック転送を無効にすることができます。

通知の詳細については、「Amazon Simple Email Service デベロッパーガイド」の「Amazon SES で通知を使用する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetIdentityFeedbackForwardingEnabled」を参照してください。

### set-identity-notification-topic

次のコード例は、set-identity-notification-topic を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon SES が検証済み ID のバウンス、苦情、配信通知を発行する Amazon SES トピックを設定するには

次の例では、set-identity-notification-topic コマンドを使用して、検証済みの E メールアドレスがバウンス通知を受信する Amazon SNS トピックを指定します。

```
aws ses set-identity-notification-topic --identity user@example.com --notification-type Bounce --sns-topic arn:aws:sns:us-east-1:EXAMPLE65304:MyTopic
```

通知の詳細については、「Amazon Simple Email Service デベロッパーガイド」の「Amazon SES で通知を使用する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetIdentityNotificationTopic」を参照してください。

### verify-domain-dkim

次のコード例は、verify-domain-dkim を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon SES を使用した DKIM 署名の検証済みドメインの DKIM トークンを生成するには

次の例では、verify-domain-dkim コマンドを使用して、Amazon SES で検証されたドメインの DKIM トークンを生成します。

```
aws ses verify-domain-dkim --domain example.com
```

出力:

```
{
   "DkimTokens": [
       "EXAMPLEq76owjnks3lnluwg65scbemvw",
       "EXAMPLEi3dnsj67hstzaj673klariwx2",
       "EXAMPLEwfbtcukvimehexktmdtaz6naj"
   ]
}
```

DKIM を設定するには、返された DKIM トークンを使用して、Amazon SES がホストする DKIM パブリックキーを指す CNAME レコードでドメインの DNS 設定を更新する必要があります。詳細については、「Amazon Simple Email Service デベロッパーガイド」の「Easy DKIM in Amazon SES」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「VerifyDomainDkim」を参照してください。

### verify-domain-identity

次のコード例は、verify-domain-identity を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon SES でドメインを検証するには

以下の例では、verify-domain-identity コマンドを使用してドメインを認証しています。

```
aws ses verify-domain-identity --domain example.com
```

出力:

```
{
   "VerificationToken": "eoEmxw+YaYhb3h3iVJHuXMJXqeu1q1/wwmvjuEXAMPLE"
}
```

ドメイン検証を完了するには、返された検証トークンと共に、TXT レコードをドメインの DNS 設定に追加する必要があります。詳細については、「Amazon Simple Email Service デベロッパーガイド」の「Amazon SES でのドメインの検証」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「VerifyDomainIdentity」を参照してください。

### verify-email-identity

次のコード例は、verify-email-identity を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon SES で E メールアドレスを検証するには

以下の例では、verify-email-identity コマンドを使用して E メールアドレスを認証しています。

```
aws ses verify-email-identity --email-address user@example.com
```

Amazon SES を使用してメールを送信する前に、E メールの送信元となるアドレスまたはドメインを所有していることを証明するために、そのアドレスまたはドメインを検証する必要があります。まだ本稼働アクセス権を持っていない場合は、Amazon SES メールボックスシミュレーターから提供された E メールアドレスを除いて、すべての送信先の E メールアドレスも検証する必要があります。

verify-email-identity が呼び出されると、その E メールアドレスに検証 E メールが届きます。ユーザーは、E メールのリンクをクリックして、検証プロセスを完了する必要があります。

詳細については、「Amazon Simple Email Service デベロッパーガイド」の「Amazon SES での E メールアドレスの検証」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「VerifyEmailIdentity」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Shield の例

次のコード例は、Shield で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### associate-drt-log-bucket

次のコード例は、associate-drt-log-bucket を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon S3 バケットへのアクセス許可を DRT に付与するには

次の associate-drt-log-bucket の例では、DRT と指定された S3 バケットの間に関連付けを作成します。これにより、DRT はアカウントに代わってバケットにアクセスできるようになります。

```
aws shield associate-drt-log-bucket \
    --log-bucket flow-logs-for-website-lb
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「DDoS 対応チームの承認」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateDrtLogBucket」を参照してください。

### associate-drt-role

次のコード例は、associate-drt-role を使用する方法を示しています。

AWS CLI

お客様に代わって攻撃を軽減する権限を DRT に付与するには

次の associate-drt-role の例では、DRT と指定されたロールの間に関連付けを作成します。DRT は、ロールを使用してアカウントへのアクセスやアカウント管理をすることができます。

```
aws shield associate-drt-role \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/DrtRole
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「DDoS 対応チームの承認」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateDrtRole」を参照してください。

### create-protection

次のコード例は、create-protection を使用する方法を示しています。

AWS CLI

1 つの AWS リソースに対する AWS Shield Advanced 保護を有効にするには

次の create-protection の例では、指定された AWS CloudFront 配信の Shield Advanced 保護を有効にします。

```
aws shield create-protection \
    --name "Protection for CloudFront distribution" \
    --resource-arn arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/E198WC25FXOWY8
```

出力:

```
{
    "ProtectionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
```

詳細については、「AWSShield Advanced デベロッパーガイド」の「保護するリソースの指定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateProtection」を参照してください。

### create-subscription

次のコード例は、create-subscription を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントの AWS Shield Advanced 保護を有効にするには

次の create-subscription の例では、アカウントの Shield Advanced 保護を有効にします。

```
aws shield create-subscription
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「AWS Shield Advanced の使用開始」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateSubscription」を参照してください。

### delete-protection

次のコード例は、delete-protection を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS リソースから AWS Shield Advanced 保護を削除するには

次の delete-protection の例では、指定された AWS Shield Advanced 保護を削除します。

```
aws shield delete-protection \
    --protection-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「AWS リソースから AWS Shield Advanced 保護を削除する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteProtection」を参照してください。

### describe-attack

次のコード例は、describe-attack を使用する方法を示しています。

AWS CLI

攻撃の詳細な説明を取得するには

次の describe-attack の例では、指定された攻撃 ID を持つ DDoS 攻撃の詳細情報を表示します。list-attacks コマンドを実行すると、攻撃 ID を取得できます。

```
aws shield describe-attack --attack-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222
```

出力:

```
{
    "Attack": {
        "AttackId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
        "ResourceArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/testElb",
        "SubResources": [
            {
                "Type": "IP",
                "Id": "192.0.2.2",
                "AttackVectors": [
                    {
                        "VectorType": "SYN_FLOOD",
                        "VectorCounters": [
                            {
                                "Name": "SYN_FLOOD_BPS",
                                "Max": 982184.0,
                                "Average": 982184.0,
                                "Sum": 11786208.0,
                                "N": 12,
                                "Unit": "BPS"
                            }
                        ]
                    }
                ],
                "Counters": []
            },
            {
                "Type": "IP",
                "Id": "192.0.2.3",
                "AttackVectors": [
                    {
                        "VectorType": "SYN_FLOOD",
                        "VectorCounters": [
                            {
                                "Name": "SYN_FLOOD_BPS",
                                "Max": 982184.0,
```

```
                        "Average": 982184.0,
                        "Sum": 9821840.0,
                        "N": 10,
                        "Unit": "BPS"
                    }
                ]
            }
        ],
        "Counters": []
    },
    {
        "Type": "IP",
        "Id": "192.0.2.4",
        "AttackVectors": [
            {
                "VectorType": "SYN_FLOOD",
                "VectorCounters": [
                    {
                        "Name": "SYN_FLOOD_BPS",
                        "Max": 982184.0,
                        "Average": 982184.0,
                        "Sum": 7857472.0,
                        "N": 8,
                        "Unit": "BPS"
                    }
                ]
            }
        ],
        "Counters": []
    },
    {
        "Type": "IP",
        "Id": "192.0.2.5",
        "AttackVectors": [
            {
                "VectorType": "SYN_FLOOD",
                "VectorCounters": [
                    {
                        "Name": "SYN_FLOOD_BPS",
                        "Max": 982184.0,
                        "Average": 982184.0,
                        "Sum": 1964368.0,
                        "N": 2,
                        "Unit": "BPS"
```

```
                        }
                    ]
                }
            ],
            "Counters": []
        },
        {
            "Type": "IP",
            "Id": "2001:DB8::bcde:4321:8765:0:0",
            "AttackVectors": [
                {
                    "VectorType": "SYN_FLOOD",
                    "VectorCounters": [
                        {
                            "Name": "SYN_FLOOD_BPS",
                            "Max": 982184.0,
                            "Average": 982184.0,
                            "Sum": 1964368.0,
                            "N": 2,
                            "Unit": "BPS"
                        }
                    ]
                }
            ],
            "Counters": []
        },
        {
            "Type": "IP",
            "Id": "192.0.2.6",
            "AttackVectors": [
                {
                    "VectorType": "SYN_FLOOD",
                    "VectorCounters": [
                        {
                            "Name": "SYN_FLOOD_BPS",
                            "Max": 982184.0,
                            "Average": 982184.0,
                            "Sum": 1964368.0,
                            "N": 2,
                            "Unit": "BPS"
                        }
                    ]
                }
            ],
```

```
                "Counters": []
            }
        ],
        "StartTime": 1576024927.457,
        "EndTime": 1576025647.457,
        "AttackCounters": [],
        "AttackProperties": [
            {
                "AttackLayer": "NETWORK",
                "AttackPropertyIdentifier": "SOURCE_IP_ADDRESS",
                "TopContributors": [
                    {
                        "Name": "198.51.100.5",
                        "Value": 2024475682
                    },
                    {
                        "Name": "198.51.100.8",
                        "Value": 1311380863
                    },
                    {
                        "Name": "203.0.113.4",
                        "Value": 900599855
                    },
                    {
                        "Name": "198.51.100.4",
                        "Value": 769417366
                    },
                    {
                        "Name": "203.1.113.13",
                        "Value": 757992847
                    }
                ],
                "Unit": "BYTES",
                "Total": 92773354841
            },
            {
                "AttackLayer": "NETWORK",
                "AttackPropertyIdentifier": "SOURCE_COUNTRY",
                "TopContributors": [
                    {
                        "Name": "United States",
                        "Value": 80938161764
                    },
                    {
```

```
                    "Name": "Brazil",
                    "Value": 9929864330
                },
                {
                    "Name": "Netherlands",
                    "Value": 1635009446
                },
                {
                    "Name": "Mexico",
                    "Value": 144832971
                },
                {
                    "Name": "Japan",
                    "Value": 45369000
                }
            ],
            "Unit": "BYTES",
            "Total": 92773354841
        },
        {
            "AttackLayer": "NETWORK",
            "AttackPropertyIdentifier": "SOURCE_ASN",
            "TopContributors": [
                {
                    "Name": "12345",
                    "Value": 74953625841
                },
                {
                    "Name": "12346",
                    "Value": 4440087595
                },
                {
                    "Name": "12347",
                    "Value": 1635009446
                },
                {
                    "Name": "12348",
                    "Value": 1221230000
                },
                {
                    "Name": "12349",
                    "Value": 1199425294
                }
            ],
```

```
                "Unit": "BYTES",
                "Total": 92755479921
            }
        ],
        "Mitigations": []
    }
}
```

詳細については、「AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「DDoS インシデントを確認する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAttack」を参照してください。

### `describe-drt-access`

次のコード例は、`describe-drt-access` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DRT がお客様に代わって攻撃を軽減するために必要な許可の説明を取得するには

次の `describe-drt-access` の例では、DRT が持つロールと S3 バケット許可を取得し、お客様に代わって攻撃の可能性に対応できるようにします。

```
aws shield describe-drt-access
```

出力:

```
{
    "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/DrtRole",
    "LogBucketList": [
        "flow-logs-for-website-lb"
    ]
}
```

詳細については、「AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「DDoS 対応チームの承認」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDrtAccess」を参照してください。

### describe-emergency-contact-settings

次のコード例は、describe-emergency-contact-settings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DRT に登録されている緊急 E メールアドレスを取得するには

次の describe-emergency-contact-settings の例では、DRT に登録されているアカウントの E メールアドレスを取得します。これらは、疑わしい攻撃に応答しているときに DRT が問い合わせるアドレスです。

```
aws shield describe-emergency-contact-settings
```

出力:

```
{
    "EmergencyContactList": [
        {
            "EmailAddress": "ops@example.com"
        },
        {
            "EmailAddress": "ddos-notifications@example.com"
       }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「AWS Shield の仕組み <https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/ddos-overview.html>」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEmergencyContactSettings」を参照してください。

### describe-protection

次のコード例は、describe-protection を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Shield Advanced 保護の詳細を取得するには

次の describe-protection の例では、指定された ID を持つ Shield Advanced 保護の詳細情報を表示します。list-protections コマンドを実行すると、保護 ID を取得できます。

```
aws shield describe-protection \
    --protection-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "Protection": {
        "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "Name": "1.2.3.4",
        "ResourceArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:eip-allocation/
eipalloc-0ac1537af40742a6d"
    }
}
```

詳細については、「AWSShield Advanced デベロッパーガイド」の「保護するリソースの指定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeProtection」を参照してください。

### describe-subscription

次のコード例は、describe-subscription を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントの AWS Shield Advanced 保護の詳細を取得するには

次の describe-subscription の例では、アカウントに提供される Shield Advanced 保護の詳細情報を表示します。

```
aws shield describe-subscription
```

出力:

```
{
```

```
    "Subscription": {
        "StartTime": 1534368978.0,
        "EndTime": 1597613778.0,
        "TimeCommitmentInSeconds": 63244800,
        "AutoRenew": "ENABLED",
        "Limits": [
            {
                "Type": "GLOBAL_ACCELERATOR",
                "Max": 1000
            },
            {
                "Type": "ROUTE53_HOSTED_ZONE",
                "Max": 1000
            },
            {
                "Type": "CF_DISTRIBUTION",
                "Max": 1000
            },
            {
                "Type": "ELB_LOAD_BALANCER",
                "Max": 1000
            },
            {
                "Type": "EC2_ELASTIC_IP_ALLOCATION",
                "Max": 1000
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「AWS Shield の仕組み」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeSubscription」を参照してください。

### disassociate-drt-log-bucket

次のコード例は、disassociate-drt-log-bucket を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DRT がお客様に代わって Amazon S3 バケットにアクセスする許可を削除するには

次の disassociate-drt-log-bucket の例では、DRT と指定された S3 バケットの間の関連付けを削除します。このコマンドが完了すると、DRT はアカウントに代わってバケットにアクセスすることができなくなります。

```
aws shield disassociate-drt-log-bucket \
    --log-bucket flow-logs-for-website-lb
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「DDoS 対応チームの承認」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateDrtLogBucket」を参照してください。

### disassociate-drt-role

次のコード例は、disassociate-drt-role を使用する方法を示しています。

AWS CLI

お客様に代わって DRT が攻撃を軽減する権限を削除するには

次の disassociate-drt-role の例では、DRT とアカウントの間の関連付けを削除します。この呼び出し後、DRT はアカウントにアクセスしたり、アクセスを管理したりできなくなります。

```
aws shield disassociate-drt-role
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「DDoS 対応チームの承認」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateDrtRole」を参照してください。

### get-subscription-state

次のコード例は、get-subscription-state を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントの AWS Shield Advanced サブスクリプションの現在の状態を取得するには

次の `get-subscription-state` の例では、アカウントの Shield Advanced 保護の状態を取得します。

```
aws shield get-subscription-state
```

出力:

```
{
    "SubscriptionState": "ACTIVE"
}
```

詳細については、「AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「AWS Shield の仕組み」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSubscriptionState」を参照してください。

### `list-attacks`

次のコード例は、`list-attacks` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Shield Advanced から攻撃の概要を取得するには

次の `list-attacks` の例では、指定された期間中の指定された AWS CloudFront 配信の攻撃の概要を取得します。応答には、攻撃の詳細情報を取得するために `describe-attack` コマンドに提供できる攻撃 ID が含まれます。

```
aws shield list-attacks \
    --resource-arns arn:aws:cloudfront::12345678910:distribution/E1PXMP22ZVFA0R \
    --start-time FromInclusive=1529280000,ToExclusive=1529300000
```

出力:

```
{
    "AttackSummaries": [
```

```
        {
            "AttackId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "ResourceArn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/
E1PXMP22ZVFAOR",
            "StartTime": 1529280000.0,
            "EndTime": 1529449200.0,
            "AttackVectors": [
                {
                    "VectorType": "SYN_FLOOD"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「DDoS インシデントを確認する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAttacks」を参照してください。

### list-protections

次のコード例は、list-protections を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Shield Advanced から保護の概要を取得するには

次の list-protections の例では、アカウントで有効になっている保護の概要を取得します。

```
aws shield list-protections
```

出力:

```
{
    "Protections": [
        {
            "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "Name": "Protection for CloudFront distribution",
            "ResourceArn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/
E198WC25FXOWY8"
        }
```

```
    ]
}
```

詳細については、「AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「保護するリソースの指定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListProtections」を参照してください。

### update-emergency-contact-settings

次のコード例は、update-emergency-contact-settings を使用する方法を示しています。

AWS CLI

DRT に登録される緊急 E メールアドレスを定義するには

次の update-emergency-contact-settings の例では、攻撃が疑われる場合に DRT が応答で問い合わせる 2 つの E メールアドレスを定義します。

```
aws shield update-emergency-contact-settings \
        --emergency-contact-list EmailAddress=ops@example.com EmailAddress=ddos-notifications@example.com
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「AWS Shield の仕組み」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateEmergencyContactSettings」を参照してください。

### update-subscription

次のコード例は、update-subscription を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントの AWS Shield Advanced サブスクリプションを変更するには

次の update-subscription の例では、アカウントの AWS Shield Advanced サブスクリプションの自動更新を有効にします。

```
aws shield update-subscription \
    --auto-renew ENABLED
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「AWS Shield の仕組み」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateSubscription」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Signer の例

次のコード例は、Signer で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示します。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `cancel-signing-profile`

次のコード例は、`cancel-signing-profile` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

署名プロファイルを削除するには

次の `cancel-signing-profile` の例では、AWS Signer から既存の署名プロファイルを削除します。

```
aws signer cancel-signing-profile \
```

```
    --profile-name MyProfile1
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelSigningProfile」を参照してください。

### describe-signing-job

次のコード例は、describe-signing-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

署名ジョブの詳細を表示するには

次の describe-signing-job の例では、指定された署名ジョブの詳細情報を表示します。

```
aws signer describe-signing-job \
    --job-id 2065c468-73e2-4385-a6c9-0123456789abc
```

出力:

```
{
    "status": "Succeeded",
    "completedAt": 1568412037,
    "platformId": "AmazonFreeRTOS-Default",
    "signingMaterial": {
        "certificateArn": "arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/6a55389b-306b-4e8c-a95c-0123456789abc"
    },
    "statusReason": "Signing Succeeded",
    "jobId": "2065c468-73e2-4385-a6c9-0123456789abc",
    "source": {
        "s3": {
            "version": "PNyFaUTgsQh5ZdMCcoCe6pT1gOpgB_M4",
            "bucketName": "signer-source",
            "key": "MyCode.rb"
        }
    },
    "profileName": "MyProfile2",
    "signedObject": {
        "s3": {
            "bucketName": "signer-destination",
```

```
            "key": "signed-2065c468-73e2-4385-a6c9-0123456789abc"
        }
    },
    "requestedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/maria",
    "createdAt": 1568412036
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeSigningJob」を参照してください。

### get-signing-platform

次のコード例は、get-signing-platform を使用する方法を示しています。

AWS CLI

署名プラットフォームの詳細を表示するには

次の get-signing-platform の例では、指定された署名プラットフォームの詳細情報を表示します。

```
aws signer get-signing-platform \
    --platform-id AmazonFreeRTOS-TI-CC3220SF
```

出力:

```
{
    "category": "AWS",
    "displayName": "Amazon FreeRTOS SHA1-RSA CC3220SF-Format",
    "target": "SHA1-RSA-TISHA1",
    "platformId": "AmazonFreeRTOS-TI-CC3220SF",
    "signingConfiguration": {
        "encryptionAlgorithmOptions": {
            "defaultValue": "RSA",
            "allowedValues": [
                "RSA"
            ]
        },
        "hashAlgorithmOptions": {
            "defaultValue": "SHA1",
            "allowedValues": [
                "SHA1"
```

```
            ]
        }
    },
    "maxSizeInMB": 16,
    "partner": "AmazonFreeRTOS",
    "signingImageFormat": {
        "defaultFormat": "JSONEmbedded",
        "supportedFormats": [
            "JSONEmbedded"
        ]
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSigningPlatform」を参照してください。

### get-signing-profile

次のコード例は、get-signing-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

署名プロファイルの詳細を表示するには

次の get-signing-profile の例では、指定された署名プロファイルの詳細情報を表示します。

```
aws signer get-signing-profile \
    --profile-name MyProfile3
```

出力:

```
{
    "platformId": "AmazonFreeRTOS-TI-CC3220SF",
    "profileName": "MyProfile3",
    "status": "Active",
    "signingMaterial": {
        "certificateArn": "arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/6a55389b-306b-4e8c-a95c-0123456789abc"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSigningProfile」を参照してください。

### list-signing-jobs

次のコード例は、list-signing-jobs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべての署名ジョブを一覧表示するには

次の list-signing-jobs の例では、アカウントのすべて署名ジョブの詳細情報を表示します。

```
aws signer list-signing-jobs
```

この例では、2 つのジョブが返され、1 つは成功し、1 つは失敗しています。

```
{
    "jobs": [
        {
            "status": "Succeeded",
            "signingMaterial": {
                "certificateArn": "arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/6a55389b-306b-4e8c-a95c-0123456789abc"
            },
            "jobId": "2065c468-73e2-4385-a6c9-0123456789abc",
            "source": {
                "s3": {
                    "version": "PNyFaUTgsQh5ZdMCcoCe6pT1gOpgB_M4",
                    "bucketName": "signer-source",
                    "key": "MyCode.rb"
                }
            },
            "signedObject": {
                "s3": {
                    "bucketName": "signer-destination",
                    "key": "signed-2065c468-73e2-4385-a6c9-0123456789abc"
                }
            },
            "createdAt": 1568412036
        },
```

```
        {
            "status": "Failed",
            "source": {
                "s3": {
                    "version": "PNyFaUTgsQh5ZdMCcoCe6pT1gOpgB_M4",
                    "bucketName": "signer-source",
                    "key": "MyOtherCode.rb"
                }
            },
            "signingMaterial": {
                "certificateArn": "arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/6a55389b-306b-4e8c-a95c-0123456789abc"
            },
            "createdAt": 1568402690,
            "jobId": "74d9825e-22fc-4a0d-b962-0123456789abc"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListSigningJobs」を参照してください。

### list-signing-platforms

次のコード例は、list-signing-platforms を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべての署名プラットフォームを一覧表示するには

次の list-signing-platforms の例では、使用可能なすべての署名プラットフォームの詳細情報を表示します。

```
aws signer list-signing-platforms
```

出力:

```
{
    "platforms": [
        {
            "category": "AWS",
            "displayName": "AWS IoT Device Management SHA256-ECDSA ",
```

```
            "target": "SHA256-ECDSA",
            "platformId": "AWSIoTDeviceManagement-SHA256-ECDSA",
            "signingConfiguration": {
                "encryptionAlgorithmOptions": {
                    "defaultValue": "ECDSA",
                    "allowedValues": [
                        "ECDSA"
                    ]
                },
                "hashAlgorithmOptions": {
                    "defaultValue": "SHA256",
                    "allowedValues": [
                        "SHA256"
                    ]
                }
            },
            "maxSizeInMB": 2048,
            "partner": "AWSIoTDeviceManagement",
            "signingImageFormat": {
                "defaultFormat": "JSONDetached",
                "supportedFormats": [
                    "JSONDetached"
                ]
            }
        },
        {
            "category": "AWS",
            "displayName": "Amazon FreeRTOS SHA1-RSA CC3220SF-Format",
            "target": "SHA1-RSA-TISHA1",
            "platformId": "AmazonFreeRTOS-TI-CC3220SF",
            "signingConfiguration": {
                "encryptionAlgorithmOptions": {
                    "defaultValue": "RSA",
                    "allowedValues": [
                        "RSA"
                    ]
                },
                "hashAlgorithmOptions": {
                    "defaultValue": "SHA1",
                    "allowedValues": [
                        "SHA1"
                    ]
                }
            },
```

```
            "maxSizeInMB": 16,
            "partner": "AmazonFreeRTOS",
            "signingImageFormat": {
                "defaultFormat": "JSONEmbedded",
                "supportedFormats": [
                    "JSONEmbedded"
                ]
            }
        },
        {
            "category": "AWS",
            "displayName": "Amazon FreeRTOS SHA256-ECDSA",
            "target": "SHA256-ECDSA",
            "platformId": "AmazonFreeRTOS-Default",
            "signingConfiguration": {
                "encryptionAlgorithmOptions": {
                    "defaultValue": "ECDSA",
                    "allowedValues": [
                        "ECDSA"
                    ]
                },
                "hashAlgorithmOptions": {
                    "defaultValue": "SHA256",
                    "allowedValues": [
                        "SHA256"
                    ]
                }
            },
            "maxSizeInMB": 16,
            "partner": "AmazonFreeRTOS",
            "signingImageFormat": {
                "defaultFormat": "JSONEmbedded",
                "supportedFormats": [
                    "JSONEmbedded"
                ]
            }
        }
    ]
}
```


- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListSigningPlatforms」を参照してください。

### list-signing-profiles

次のコード例は、list-signing-profiles を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべての署名プロファイルを一覧表示するには

次の list-signing-profiles の例では、アカウントのすべての署名プロファイルの詳細情報を表示します。

```
aws signer list-signing-profiles
```

出力:

```
{
    "profiles": [
        {
            "platformId": "AmazonFreeRTOS-TI-CC3220SF",
            "profileName": "MyProfile4",
            "status": "Active",
            "signingMaterial": {
                "certificateArn": "arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/6a55389b-306b-4e8c-a95c-0123456789abc"
            }
        },
        {
            "platformId": "AWSIoTDeviceManagement-SHA256-ECDSA",
            "profileName": "MyProfile5",
            "status": "Active",
            "signingMaterial": {
                "certificateArn": "arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/6a55389b-306b-4e8c-a95c-0123456789abc"
            }
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListSigningProfiles」を参照してください。

### put-signing-profile

次のコード例は、put-signing-profile を使用する方法を示しています。

AWS CLI

署名プロファイルを作成するには

次の put-signing-profile の例では、指定された証明書とプラットフォームを使用して署名プロファイルを作成します。

```
aws signer put-signing-profile \
    --profile-name MyProfile6 \
    --signing-material certificateArn=arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/6a55389b-306b-4e8c-a95c-0123456789abc \
    --platform AmazonFreeRTOS-TI-CC3220SF
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:signer:us-west-2:123456789012:/signing-profiles/MyProfile6"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutSigningProfile」を参照してください。

### start-signing-job

次のコード例は、start-signing-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

署名ジョブを開始するには

次の start-signing-job の例では、指定されたソースで見つかったコードの署名ジョブを開始します。指定されたプロファイルを使用して署名を行い、署名されたコードを指定された宛先に配置します。

```
aws signer start-signing-job \
    --source 's3={bucketName=signer-
source,key=MyCode.rb,version=PNyFaUTgsQh5ZdMCcoCe6pT1gOpgB_M4}' \
    --destination 's3={bucketName=signer-destination,prefix=signed-}' \
```

```
    --profile-name MyProfile7
```

出力は署名ジョブの ID です。

```
{
    "jobId": "2065c468-73e2-4385-a6c9-0123456789abc"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartSigningJob」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Snowball Edge の例

以下のコード例は、Snowball Edge で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `get-snowball-usage`

次のコード例は、`get-snowball-usage` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントの Snowball サービス制限に関する情報を取得するには

次の `get-snowball-usage` の例では、アカウントの Snowball サービスの制限に関する情報の他、アカウントが使用中の Snowball の数も表示します。

```
aws snowball get-snowball-usage
```

出力:

```
{
    "SnowballLimit": 1,
    "SnowballsInUse": 0
}
```

詳細については、「AWS Snowball デベロッパーガイド」の「AWS Snowball Edge の制限」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSnowballUsage」を参照してください。

### list-jobs

次のコード例は、list-jobs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウント内の現在の Snowball ジョブを一覧表示するには

次の list-jobs の例では、JobListEntry オブジェクトの配列を表示します。この例では、1 つのジョブが一覧表示されています。

```
aws snowball list-jobs
```

出力:

```
{
    "JobListEntries": [
        {
            "CreationDate": 2016-09-27T14:50Z,
             "Description": "Important Photos 2016-08-11",
             "IsMaster": TRUE,
             "JobId": "ABCd1e324fe-022f-488e-a98b-3b0566063db1",
             "JobState": "Complete",
             "JobType": "IMPORT",
             "SnowballType": "EDGE"
        }
   ]
}
```

詳細については、「AWS Snowball Edge デベロッパーガイド」の「AWS Snowball Edge デバイスのジョブ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListJobs」を参照してください。

## AWS CLI を使用する Amazon SNS の例

次のコードサンプルは、Amazon SNS で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

シナリオは、1 つのサービス内から、または他の AWS のサービスと組み合わせて複数の関数を呼び出し、特定のタスクを実行する方法を示すコード例です。

各例には、完全なソースコードへのリンクが含まれており、そこからコンテキストにおけるコードの設定方法と実行方法についての手順を確認できます。

トピック

- アクション
- シナリオ

### アクション

#### `add-permission`

次のコード例は、`add-permission` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トピックにアクセス許可を追加するには

次の `add-permission` の例では、AWS アカウント 123456789012 の指定されたトピックで Publish アクションを使用する 987654321098 アクセス許可を AWS アカウントに追加します。

```
aws sns add-permission \
```

```
    --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:MyTopic \
    --label Publish-Permission \
    --aws-account-id 987654321098 \
    --action-name Publish
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddPermission」を参照してください。

### check-if-phone-number-is-opted-out

次のコード例は、check-if-phone-number-is-opted-out を使用する方法を示しています。

AWS CLI

電話番号での SMS メッセージのオプトアウトを確認するには

次の check-if-phone-number-is-opted-out の例では、指定した電話番号で現在の AWS アカウントからの SMS メッセージの受信をオプトアウトしたかどうかを確認します。

```
aws sns check-if-phone-number-is-opted-out \
    --phone-number +1555550100
```

出力:

```
{
    "isOptedOut": false
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CheckIfPhoneNumberIsOptedOut」を参照してください。

### confirm-subscription

次のコード例は、confirm-subscription を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サブスクリプションを確認するには

次の confirm-subscription コマンドは、my-topic という名前の SNS トピックをサブスクライブしたときに開始された確認プロセスを完了します。--token パラメータは、subscribe の呼び出しで指定した通知エンドポイントに送信される確認メッセージから取得されます。

```
aws sns confirm-subscription \
    --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic \
    --
token 2336412f37fb687f5d51e6e241d7700ae02f7124d8268910b858cb4db727ceeb2474bb937929d3bdd7ce5d
```

出力:

```
{
    "SubscriptionArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-
topic:8a21d249-4329-4871-acc6-7be709c6ea7f"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ConfirmSubscription」を参照してください。

### create-platform-application

次のコード例は、create-platform-application を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プラットフォームアプリケーションを作成するには

次の create-platform-application の例では、指定されたプラットフォーム認証情報を使用して Google Firebase プラットフォームアプリケーションを作成します。

```
aws sns create-platform-application \
    --name MyApplication \
    --platform GCM \
    --attributes PlatformCredential=EXAMPLEabcd12345jklm67890stuv12345bcdef
```

出力:

```
{
    "PlatformApplicationArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:app/GCM/
MyApplication"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreatePlatformApplication」を参照してください。

### create-topic

次のコード例は、create-topic を使用する方法を示しています。

AWS CLI

SNS トピックを作成するには

次の create-topic の例では、my-topic という名前の SNS トピックを作成します。

```
aws sns create-topic \
    --name my-topic
```

出力:

```
{
    "ResponseMetadata": {
        "RequestId": "1469e8d7-1642-564e-b85d-a19b4b341f83"
    },
    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic"
}
```

詳細については、「AWS コマンドラインインターフェイスユーザーガイド」の「AWS コマンドラインインターフェイスで Amazon SQS と Amazon SNS を使用する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateTopic」を参照してください。

### delete-endpoint

次のコード例は、delete-endpoint を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プラットフォームアプリケーションのエンドポイントを削除するには

次の delete-endpoint の例では、指定されたプラットフォームアプリケーションのエンドポイントを削除します。

```
aws sns delete-endpoint \
    --endpoint-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:endpoint/GCM/
MyApplication/12345678-abcd-9012-efgh-345678901234
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteEndpoint」を参照してください。

### delete-platform-application

次のコード例は、delete-platform-application を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プラットフォームアプリケーションを削除するには

次の delete-platform-application の例では、指定されたプラットフォームアプリケーションを削除します。

```
aws sns delete-platform-application \
    --platform-application-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:app/ADM/
MyApplication
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePlatformApplication」を参照してください。

### delete-topic

次のコード例は、delete-topic を使用する方法を示しています。

AWS CLI

SNS トピックを削除するには

次の delete-topic の例では、指定した SNS トピックを削除します。

```
aws sns delete-topic \
    --topic-arn "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic"
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteTopic」を参照してください。

### get-endpoint-attributes

次のコード例は、get-endpoint-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プラットフォームアプリケーションエンドポイント属性を一覧表示するには

次の get-endpoint-attributes の例では、指定されたプラットフォームアプリケーションのエンドポイントの属性を一覧表示します。

```
aws sns get-endpoint-attributes \
    --endpoint-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:endpoint/GCM/
MyApplication/12345678-abcd-9012-efgh-345678901234
```

出力:

```
{
    "Attributes": {
        "Enabled": "true",
        "Token": "EXAMPLE12345..."
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetEndpointAttributes」を参照してください。

### get-platform-application-attributes

次のコード例は、get-platform-application-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プラットフォームアプリケーションの属性を一覧表示するには

次の get-platform-application-attributes の例では、指定されたプラットフォームアプリケーションの属性を一覧表示します。

```
aws sns get-platform-application-attributes \
    --platform-application-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:app/MPNS/
MyApplication
```

出力:

```
{
    "Attributes": {
        "Enabled": "true",
        "SuccessFeedbackSampleRate": "100"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPlatformApplicationAttributes」を参照してください。

### get-sms-attributes

次のコード例は、get-sms-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デフォルトの SMS メッセージ属性を一覧表示するには

次の get-sms-attributes の例では、SMS メッセージを送信するためのデフォルト属性を一覧表示しています。

```
aws sns get-sms-attributes
```

出力:

```
{
    "attributes": {
        "DefaultSenderID": "MyName"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSMSAttributes」を参照してください。

### get-subscription-attributes

次のコード例は、get-subscription-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トピックのサブスクリプション属性を取得するには

次の get-subscription-attributes の例では、指定されたサブスクリプションの属性を表示します。list-subscriptions コマンドの出力から subscription-arn を取得できます。

```
aws sns get-subscription-attributes \
    --subscription-arn "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-
topic:8a21d249-4329-4871-acc6-7be709c6ea7f"
```

出力:

```
{
    "Attributes": {
        "Endpoint": "my-email@example.com",
        "Protocol": "email",
        "RawMessageDelivery": "false",
        "ConfirmationWasAuthenticated": "false",
        "Owner": "123456789012",
        "SubscriptionArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-
topic:8a21d249-4329-4871-acc6-7be709c6ea7f",
        "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSubscriptionAttributes」を参照してください。

### get-topic-attributes

次のコード例は、get-topic-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トピックの属性を取得するには

次の get-topic-attributes の例では、指定したトピックの属性を表示します。

```
aws sns get-topic-attributes \
    --topic-arn "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic"
```

出力:

```
{
    "Attributes": {
        "SubscriptionsConfirmed": "1",
        "DisplayName": "my-topic",
        "SubscriptionsDeleted": "0",
        "EffectiveDeliveryPolicy": "{\"http\":{\"defaultHealthyRetryPolicy\":
{\"minDelayTarget\":20,\"maxDelayTarget\":20,\"numRetries\":3,\"numMaxDelayRetries
\":0,\"numNoDelayRetries\":0,\"numMinDelayRetries\":0,\"backoffFunction\":\"linear
\"},\"disableSubscriptionOverrides\":false}}",
        "Owner": "123456789012",
        "Policy": "{\"Version\":\"2008-10-17\",\"Id\":\"__default_policy_ID\",
\"Statement\":[{\"Sid\":\"__default_statement_ID\",\"Effect\":\"Allow\",\"Principal
\":{\"AWS\":\"*\"},\"Action\":[\"SNS:Subscribe\",\"SNS:ListSubscriptionsByTopic
\",\"SNS:DeleteTopic\",\"SNS:GetTopicAttributes\",\"SNS:Publish\",
\"SNS:RemovePermission\",\"SNS:AddPermission\",\"SNS:SetTopicAttributes\"],
\"Resource\":\"arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic\",\"Condition\":
{\"StringEquals\":{\"AWS:SourceOwner\":\"0123456789012\"}}}]}",
        "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic",
        "SubscriptionsPending": "0"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetTopicAttributes」を参照してください。

### `list-endpoints-by-platform-application`

次のコード例は、`list-endpoints-by-platform-application` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プラットフォームアプリケーションのエンドポイントを一覧表示するには

次の `list-endpoints-by-platform-application` の例では、指定されたプラットフォームアプリケーションのエンドポイントとエンドポイント属性を一覧表示します。

```
aws sns list-endpoints-by-platform-application \
    --platform-application-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:app/GCM/
MyApplication
```

出力:

```
{
    "Endpoints": [
        {
            "Attributes": {
                "Token": "EXAMPLE12345...,
                "Enabled": "true"
            },
            "EndpointArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:endpoint/GCM/
MyApplication/12345678-abcd-9012-efgh-345678901234"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListEndpointsByPlatformApplication」を参照してください。

### list-phone-numbers-opted-out

次のコード例は、list-phone-numbers-opted-out を使用する方法を示しています。

AWS CLI

SMS メッセージのオプトアウトを一覧表示するには

次の list-phone-numbers-opted-out の例では、SMS メッセージの受信をオプトアウトした電話番号を一覧表示しています。

```
aws sns list-phone-numbers-opted-out
```

出力:

```
{
    "phoneNumbers": [
        "+15555550100"
```

```
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPhoneNumbersOptedOut」を参照してください。

### list-platform-applications

次のコード例は、list-platform-applications を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プラットフォームアプリケーションを一覧表示するには

次の list-platform-applications の例では、ADM と MPNS のプラットフォームアプリケーションを一覧表示します。

```
aws sns list-platform-applications
```

出力:

```
{
    "PlatformApplications": [
        {
            "PlatformApplicationArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:app/ADM/
MyApplication",
            "Attributes": {
                "SuccessFeedbackSampleRate": "100",
                "Enabled": "true"
            }
        },
        {
            "PlatformApplicationArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:app/MPNS/
MyOtherApplication",
            "Attributes": {
                "SuccessFeedbackSampleRate": "100",
                "Enabled": "true"
            }
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPlatformApplications」を参照してください。

### list-subscriptions-by-topic

次のコード例は、list-subscriptions-by-topic を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トピックに関連付けられたサブスクリプションを一覧表示するには

次の list-subscriptions-by-topic の例では、指定されたトピックに関連付けられた SNS サブスクリプションのリストを取得します。

```
aws sns list-subscriptions-by-topic \
    --topic-arn "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic"
```

出力:

```
{
    "Subscriptions": [
        {
            "Owner": "123456789012",
            "Endpoint": "my-email@example.com",
            "Protocol": "email",
            "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic",
            "SubscriptionArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-
topic:8a21d249-4329-4871-acc6-7be709c6ea7f"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListSubscriptionsByTopic」を参照してください。

### list-subscriptions

次のコード例は、list-subscriptions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

SNS サブスクリプションを一覧表示するには

次の `list-subscriptions` の例では、AWS アカウントの SNS サブスクリプションのリストを表示しています。

```
aws sns list-subscriptions
```

出力:

```
{
    "Subscriptions": [
        {
            "Owner": "123456789012",
            "Endpoint": "my-email@example.com",
            "Protocol": "email",
            "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic",
            "SubscriptionArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-
topic:8a21d249-4329-4871-acc6-7be709c6ea7f"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListSubscriptions」を参照してください。

### `list-tags-for-resource`

次のコード例は、`list-tags-for-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トピックのタグを一覧表示するには

次の `list-tags-for-resource` の例では、指定された Amazon SNS トピックのタグを一覧表示します。

```
aws sns list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:MyTopic
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "Team",
            "Value": "Alpha"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### list-topics

次のコード例は、list-topics を使用する方法を示しています。

AWS CLI

SNS トピックを一覧表示するには

次の list-topics の例では、AWS アカウント内のすべての SNS トピックを一覧表示します。

```
aws sns list-topics
```

出力:

```
{
    "Topics": [
        {
            "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTopics」を参照してください。

### opt-in-phone-number

次のコード例は、opt-in-phone-number を使用する方法を示しています。

AWS CLI

SMS メッセージをオプトインするには

次の opt-in-phone-number の例では、指定された電話番号で SMS メッセージの受信をオプトインできるようにします。

```
aws sns opt-in-phone-number \
    --phone-number +15555550100
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「OptInPhoneNumber」を参照してください。

### publish

次のコード例は、publish を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: トピックにメッセージを発行するには

次の publish の例では、指定した Amazon SNS トピックに指定した通知を公開します。メッセージはテキストファイルから取得されたもので、改行を含めることができます。

```
aws sns publish \
    --topic-arn "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic" \
    --message file://message.txt
```

message.txt の内容:

```
Hello World
Second Line
```

出力:

```
{
    "MessageId": "123a45b6-7890-12c3-45d6-111122223333"
}
```

例 2: 電話番号に SMS メッセージを公開するには

次の publish の例では、Hello world! メッセージを電話番号 +1-555-555-0100 に公開します。

```
aws sns publish \
    --message "Hello world!" \
    --phone-number +1-555-555-0100
```

出力:

```
{
    "MessageId": "123a45b6-7890-12c3-45d6-333322221111"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Publish」を参照してください。

### put-data-protection-policy

次のコード例は、put-data-protection-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

データ保護ポリシーを設定するには

例 1: パブリッシャーが CreditCardNumber を使用してメッセージをパブリッシュすることを拒否するには

次の put-data-protection-policy の例では、パブリッシャーによる CreditCardNumber を使用したメッセージのパブリッシュを拒否します。

```
aws sns put-data-protection-policy \
    --resource-arn arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:mytopic \
    --data-protection-policy "{\"Name\":\"data_protection_policy\",\"Description
\":\"Example data protection policy\",\"Version\":\"2021-06-01\",\"Statement
\":[{\"DataDirection\":\"Inbound\",\"Principal\":[\"*\"],\"DataIdentifier\":
[\"arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/CreditCardNumber\"],\"Operation\":
{\"Deny\":{}}}]}"
```

このコマンドでは何も出力されません。

例 2: ファイルからパラメータをロードするには

次の put-data-protection-policy では、ファイルからパラメータをロードします。

```
aws sns put-data-protection-policy \
    --resource-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:MyTopic \
    --data-protection-policy file://policy.json
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutDataProtectionPolicy」を参照してください。

### remove-permission

次のコード例は、remove-permission を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トピックからアクセス許可を削除するには

次の remove-permission の例では、指定されたトピックからアクセス許可 Publish-Permission を削除します。

```
aws sns remove-permission \
    --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:MyTopic \
    --label Publish-Permission
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemovePermission」を参照してください。

### set-endpoint-attributes

次のコード例は、set-endpoint-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エンドポイント属性を設定するには

次の set-endpoint-attributes の例では、指定されたプラットフォームアプリケーションエンドポイントを無効にします。

```
aws sns set-endpoint-attributes \
    --endpoint-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:endpoint/GCM/
MyApplication/12345678-abcd-9012-efgh-345678901234 \
    --attributes Enabled=false
```

出力:

```
{
    "Attributes": {
        "Enabled": "false",
        "Token": "EXAMPLE12345..."
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetEndpointAttributes」を参照してください。

### set-platform-application-attributes

次のコード例は、set-platform-application-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プラットフォームアプリケーションの属性を設定するには

次の set-platform-application-attributes の例では、指定されたプラットフォームアプリケーションの EventDeliveryFailure 属性を、指定された Amazon SNS トピックの ARN に設定します。

```
aws sns set-platform-application-attributes \
    --platform-application-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:app/GCM/
MyApplication \
    --attributes EventDeliveryFailure=arn:aws:sns:us-
west-2:123456789012:AnotherTopic
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetPlatformApplicationAttributes」を参照してください。

### set-sms-attributes

次のコード例は、set-sms-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

SMS メッセージ属性を設定するには

次の set-sms-attributes の例では、SMS メッセージのデフォルトの送信者 ID を MyName に設定します。

```
aws sns set-sms-attributes \
    --attributes DefaultSenderID=MyName
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetSMSAttributes」を参照してください。

### set-subscription-attributes

次のコード例は、set-subscription-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サブスクリプション属性を設定するには

次の set-subscription-attributes の例では、RawMessageDelivery 属性を SQS サブスクリプションに設定します。

```
aws sns set-subscription-attributes \
    --subscription-arn arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:mytopic:f248de18-2cf6-578c-8592-b6f1eaa877dc \
    --attribute-name RawMessageDelivery \
    --attribute-value true
```

このコマンドでは何も出力されません。

次の set-subscription-attributes の例では、FilterPolicy 属性を SQS サブスクリプションに設定します。

```
aws sns set-subscription-attributes \
```

```
    --subscription-arn arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:mytopic:f248de18-2cf6-578c-8592-b6f1eaa877dc \
    --attribute-name FilterPolicy \
    --attribute-value "{ \"anyMandatoryKey\": [\"any\", \"of\", \"these\"] }"
```

このコマンドでは何も出力されません。

次の set-subscription-attributes の例では、FilterPolicy 属性を SQS サブスクリプションから削除します。

```
aws sns set-subscription-attributes \
    --subscription-arn arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:mytopic:f248de18-2cf6-578c-8592-b6f1eaa877dc \
    --attribute-name FilterPolicy \
    --attribute-value "{}"
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetSubscriptionAttributes」を参照してください。

### set-topic-attributes

次のコード例は、set-topic-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トピックの属性を設定するには

次の set-topic-attributes の例では、指定したトピックの DisplayName 属性を設定します。

```
aws sns set-topic-attributes \
    --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:MyTopic \
    --attribute-name DisplayName \
    --attribute-value MyTopicDisplayName
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SetTopicAttributes」を参照してください。

### subscribe

次のコード例は、subscribe を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トピックにサブスクライブするには

次の subscribe コマンドは、指定したトピックに E メールアドレスをサブスクライブします。

```
aws sns subscribe \
    --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic \
    --protocol email \
    --notification-endpoint my-email@example.com
```

出力:

```
{
    "SubscriptionArn": "pending confirmation"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Subscribe」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トピックにタグを追加するには

次の tag-resource の例では、指定した Amazon SNS トピックにメタデータタグを追加します。

```
aws sns tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:MyTopic \
    --tags Key=Team,Value=Alpha
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### unsubscribe

次のコード例は、unsubscribe を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トピックからサブスクライブを解除するには

次の unsubscribe の例では、指定したサブスクリプションをトピックから削除します。

```
aws sns unsubscribe \
    --subscription-arn arn:aws:sns:us-west-2:0123456789012:my-
topic:8a21d249-4329-4871-acc6-7be709c6ea7f
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Unsubscribe」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トピックからタグを削除するには

次の untag-resource の例では、指定された Amazon SNS トピックから、指定されたキーを持つタグを削除します。

```
aws sns untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:MyTopic \
    --tag-keys Team
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### シナリオ

プッシュ通知のプラットフォームエンドポイントを作成します

次のコード例は、Amazon SNS プッシュ通知のプラットフォームエンドポイントを作成する方法を示しています。

AWS CLI

プラットフォームアプリケーションのエンドポイントを作成するには

次の `create-platform-endpoint` の例では、指定したトークンを使用して、指定したプラットフォームアプリケーションのエンドポイントを作成します。

```
aws sns create-platform-endpoint \
    --platform-application-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:app/GCM/
MyApplication \
    --token EXAMPLE12345...
```

出力:

```
{
      "EndpointArn": "arn:aws:sns:us-west-2:1234567890:endpoint/GCM/
MyApplication/12345678-abcd-9012-efgh-345678901234"
}
```

## AWS CLI を使用する Amazon SQS の例

次のコードサンプルは、Amazon SQS で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### add-permission

次のコード例は、add-permission を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キューへのアクセス許可を追加するには

この例では、指定された AWS アカウントから指定されたキューにメッセージを送信できるようにします。

コマンド:

```
aws sqs add-permission --queue-url https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue --label SendMessagesFromMyQueue --aws-account-ids 12345EXAMPLE --actions SendMessage
```

出力:

```
None.
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddPermission」を参照してください。

### cancel-message-move-task

次のコード例は、cancel-message-move-task を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メッセージ移動タスクをキャンセルするには

次の cancel-message-move-task の例では、指定されたメッセージ移動タスクをキャンセルします。

```
aws sqs cancel-message-move-task \
    --task-handle AQEB6nR4...HzlvZQ==
```

出力:

```
{
    "ApproximateNumberOfMessagesMoved": 102
}
```

詳細については、「デベロッパーガイド」の「Amazon SQS API permissions: Actions and resource reference」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelMessageMoveTask」を参照してください。

### change-message-visibility-batch

次のコード例は、change-message-visibility-batch を使用する方法を示しています。

AWS CLI

複数のメッセージの可視性タイムアウトをバッチで変更するには

この例では、2 件の指定されたメッセージの可視性タイムアウトを 10 時間 (10 時間 × 60 分 × 60 秒) に変更します。

コマンド:

```
aws sqs change-message-visibility-batch --queue-url https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue --entries file://change-message-visibility-batch.json
```

入力ファイル (change-message-visibility-batch.json):

```
[
  {
    "Id": "FirstMessage",
        "ReceiptHandle": "AQEBhz2q...Jf3kaw==",
        "VisibilityTimeout": 36000
  },
  {
    "Id": "SecondMessage",
        "ReceiptHandle": "AQEBkTUH...HifSnw==",
        "VisibilityTimeout": 36000
  }
```

```
]
```

出力:

```
{
  "Successful": [
    {
      "Id": "SecondMessage"
    },
    {
      "Id": "FirstMessage"
    }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ChangeMessageVisibilityBatch」を参照してください。

### change-message-visibility

次のコード例は、change-message-visibility を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メッセージのタイムアウトの可視性を変更するには

この例は、指定されたメッセージのタイムアウトの可視性を 10 時間 (10 時間 × 60 分 × 60 秒) に変更します。

コマンド:

```
aws sqs change-message-visibility --queue-url https://sqs.us-
east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue --receipt-handle AQEBTpyI...t6HyQg== --
visibility-timeout 36000
```

出力:

```
None.
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ChangeMessageVisibility」を参照してください。

### create-queue

次のコード例は、create-queue を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キューを作成するには

この例は、指定された名前のキューを作成して、メッセージの保持期間を 3 日間 (3 日 × 24 時間 × 60 分 × 60 秒) に設定します。またキューのデッドレターキューを、最大受信数 1,000 件のメッセージを含む指定されたキューに設定します。

コマンド:

```
aws sqs create-queue --queue-name MyQueue --attributes file://create-queue.json
```

入力ファイル (create-queue.json):

```
{
  "RedrivePolicy": "{\"deadLetterTargetArn\":\"arn:aws:sqs:us-
east-1:80398EXAMPLE:MyDeadLetterQueue\",\"maxReceiveCount\":\"1000\"}",
  "MessageRetentionPeriod": "259200"
}
```

出力:

```
{
  "QueueUrl": "https://queue.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue"
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateQueue」を参照してください。

### delete-message-batch

次のコード例は、delete-message-batch を使用する方法を示しています。

AWS CLI

複数のメッセージを一括削除するには

この例は、指定されたメッセージを削除します。

コマンド:

```
aws sqs delete-message-batch --queue-url https://sqs.us-
east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue --entries file://delete-message-batch.json
```

入力ファイル (delete-message-batch.json):

```
[
  {
        "Id": "FirstMessage",
        "ReceiptHandle": "AQEB1mgl...Z4GuLw=="
  },
  {
    "Id": "SecondMessage",
        "ReceiptHandle": "AQEBLsYM...VQubAA=="
  }
]
```

出力:

```
{
  "Successful": [
    {
      "Id": "FirstMessage"
    },
    {
      "Id": "SecondMessage"
    }
  ]
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteMessageBatch」を参照してください。

### `delete-message`

次のコード例は、`delete-message` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

単一のメッセージを削除するには

この例は、指定された単一のメッセージを削除します。

コマンド:

```
aws sqs delete-message --queue-url https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue --receipt-handle AQEBRXTo...q2doVA==
```

出力:

```
None.
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteMessage」を参照してください。

### delete-queue

次のコード例は、delete-queue を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キューを削除するには

この例は、指定されたキューを削除します。

コマンド:

```
aws sqs delete-queue --queue-url https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyNewerQueue
```

出力:

```
None.
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteQueue」を参照してください。

### get-queue-attributes

次のコード例は、get-queue-attributes を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キューの属性を取得するには

この例では、指定されたキューの属性をすべて取得します。

コマンド:

```
aws sqs get-queue-attributes --queue-url https://sqs.us-
east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue --attribute-names All
```

出力:

```
{
  "Attributes": {
    "ApproximateNumberOfMessagesNotVisible": "0",
    "RedrivePolicy": "{\"deadLetterTargetArn\":\"arn:aws:sqs:us-
east-1:80398EXAMPLE:MyDeadLetterQueue\",\"maxReceiveCount\":1000}",
    "MessageRetentionPeriod": "345600",
    "ApproximateNumberOfMessagesDelayed": "0",
    "MaximumMessageSize": "262144",
    "CreatedTimestamp": "1442426968",
    "ApproximateNumberOfMessages": "0",
    "ReceiveMessageWaitTimeSeconds": "0",
    "DelaySeconds": "0",
    "VisibilityTimeout": "30",
    "LastModifiedTimestamp": "1442426968",
    "QueueArn": "arn:aws:sqs:us-east-1:80398EXAMPLE:MyNewQueue"
  }
}
```

この例は、指定されたキューの最大メッセージサイズと可視性タイムアウト属性のみを取得します。

コマンド:

```
aws sqs get-queue-attributes --queue-url https://sqs.us-
east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyNewQueue --attribute-
names MaximumMessageSize VisibilityTimeout
```

出力:

```
{
```

```
  "Attributes": {
    "VisibilityTimeout": "30",
    "MaximumMessageSize": "262144"
  }
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetQueueAttributes」を参照してください。

### get-queue-url

次のコード例は、get-queue-url を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キューの URL を取得するには

この例は、指定されたキューの URL を取得します。

コマンド:

```
aws sqs get-queue-url --queue-name MyQueue
```

出力:

```
{
  "QueueUrl": "https://queue.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue"
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetQueueUrl」を参照してください。

### list-dead-letter-source-queues

次のコード例は、list-dead-letter-source-queues を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デッドレターソースキューを一覧表示するには

この例では、指定されたデッドレターソースキューに関連付けられているキューを一覧表示します。

コマンド:

```
aws sqs list-dead-letter-source-queues --queue-url https://sqs.us-
east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyDeadLetterQueue
```

出力:

```
{
  "queueUrls": [
    "https://queue.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue",
    "https://queue.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyOtherQueue"
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDeadLetterSourceQueues」を参照してください。

### list-message-move-tasks

次のコード例は、list-message-move-tasks を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メッセージ移動タスクを一覧表示するには

次の list-message-move-tasks の例では、指定されたキュー内の最新のメッセージ移動タスクを 2 件、一覧表示します。

```
aws sqs list-message-move-tasks \
    --source-arn arn:aws:sqs:us-west-2:80398EXAMPLE:MyQueue \
    --max-results 2
```

出力:

```
{
    "Results": [
        {
            "TaskHandle": "AQEB6nR4...HzlvZQ==",
            "Status": "RUNNING",
            "SourceArn": "arn:aws:sqs:us-west-2:80398EXAMPLE:MyQueue1",
            "DestinationArn": "arn:aws:sqs:us-west-2:80398EXAMPLE:MyQueue2",
```

```
            "MaxNumberOfMessagesPerSecond": 50,
            "ApproximateNumberOfMessagesMoved": 203,
            "ApproximateNumberOfMessagesToMove": 30,
            "StartedTimestamp": 1442428276921
        },

        {
            "Status": "COMPLETED",
            "SourceArn": "arn:aws:sqs:us-west-2:80398EXAMPLE:MyQueue1",
            "DestinationArn": "arn:aws:sqs:us-west-2:80398EXAMPLE:MyQueue2",
            "ApproximateNumberOfMessagesMoved": 29,
            "ApproximateNumberOfMessagesToMove": 0,
            "StartedTimestamp": 1342428272093
        }
    ]
}
```

詳細については、「デベロッパーガイド」の「Amazon SQS API permissions: Actions and resource reference」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListMessageMoveTasks」を参照してください。

### list-queue-tags

次のコード例は、list-queue-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キューのすべてのコスト配分タグを一覧表示するには

次の list-queue-tags の例では、指定されたキューに関連付けられているすべてのコスト配分タグを表示します。

```
aws sqs list-queue-tags \
    --queue-url https://sqs.us-west-2.amazonaws.com/123456789012/MyQueue
```

出力:

```
{
    "Tags": {
        "Team": "Alpha"
```

```
    }
}
```

詳細については、「Amazon Simple Queue Service 開発者ガイド」の「コスト配分タグの一覧表示」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListQueueTags」を参照してください。

### `list-queues`

次のコード例は、`list-queues` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キューを一覧表示するには

この例は、すべてのキューを一覧表示します。

コマンド:

```
aws sqs list-queues
```

出力:

```
{
  "QueueUrls": [
    "https://queue.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyDeadLetterQueue",
    "https://queue.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue",
    "https://queue.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyOtherQueue",
    "https://queue.amazonaws.com/80398EXAMPLE/TestQueue1",
        "https://queue.amazonaws.com/80398EXAMPLE/TestQueue2"
  ]
}
```

この例は、「My」で始まるキューのみを一覧表示します。

コマンド:

```
aws sqs list-queues --queue-name-prefix My
```

出力:

```
{
  "QueueUrls": [
    "https://queue.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyDeadLetterQueue",
    "https://queue.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue",
    "https://queue.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyOtherQueue"
  ]
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListQueues」を参照してください。

### `purge-queue`

次のコード例は、purge-queue を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キューをクリアするには

この例では、指定されたキューのすべてのメッセージを削除します。

コマンド:

```
aws sqs purge-queue --queue-url https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyNewQueue
```

出力:

```
None.
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PurgeQueue」を参照してください。

### `receive-message`

次のコード例は、receive-message を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メッセージを受信するには

この例は、最大 10 件のメッセージを受信し、使用可能なすべての属性を返します。

コマンド:

```
aws sqs receive-message --queue-url https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue --attribute-names All --message-attribute-names All --max-number-of-messages 10
```

出力:

```
{
  "Messages": [
    {
      "Body": "My first message.",
      "ReceiptHandle": "AQEBzbVv...fqNzFw==",
      "MD5OfBody": "1000f835...a35411fa",
      "MD5OfMessageAttributes": "9424c491...26bc3ae7",
      "MessageId": "d6790f8d-d575-4f01-bc51-40122EXAMPLE",
      "Attributes": {
        "ApproximateFirstReceiveTimestamp": "1442428276921",
        "SenderId": "AIDAIAZKMSNQ7TEXAMPLE",
        "ApproximateReceiveCount": "5",
        "SentTimestamp": "1442428276921"
      },
      "MessageAttributes": {
        "PostalCode": {
          "DataType": "String",
          "StringValue": "ABC123"
        },
        "City": {
          "DataType": "String",
          "StringValue": "Any City"
        }
      }
    }
  ]
}
```

この例は、次に受信可能なメッセージを受信し、PostalCode メッセージ属性に加えて、SenderId 属性と SentTimestamp 属性のみを返します。

コマンド:

```
aws sqs receive-message --queue-url https://sqs.us-
east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue --attribute-names SenderId SentTimestamp
 --message-attribute-names PostalCode
```

出力:

```
{
  "Messages": [
    {
      "Body": "My first message.",
      "ReceiptHandle": "AQEB6nR4...HzlvZQ==",
      "MD5OfBody": "1000f835...a35411fa",
      "MD5OfMessageAttributes": "b8e89563...e088e74f",
      "MessageId": "d6790f8d-d575-4f01-bc51-40122EXAMPLE",
      "Attributes": {
        "SenderId": "AIDAIAZKMSNQ7TEXAMPLE",
        "SentTimestamp": "1442428276921"
      },
      "MessageAttributes": {
        "PostalCode": {
          "DataType": "String",
          "StringValue": "ABC123"
        }
      }
    }
  ]
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ReceiveMessage」を参照してください。

### `remove-permission`

次のコード例は、`remove-permission` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクセス許可を削除するには

この例では、指定されたキューから指定されたラベルを持つアクセス許可を削除します。

コマンド:

```
aws sqs remove-permission --queue-url https://sqs.us-
east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue --label SendMessagesFromMyQueue
```

出力:

```
None.
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemovePermission」を参照してください。

### send-message-batch

次のコード例は、send-message-batch を使用する方法を示しています。

AWS CLI

複数のメッセージを一括送信するには

この例は、メッセージ本文、遅延期間、およびメッセージ属性を指定した 2 つのメッセージを指定されたキューに送信します。

コマンド:

```
aws sqs send-message-batch --queue-url https://sqs.us-
east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue --entries file://send-message-batch.json
```

入力ファイル (send-message-batch.json):

```
[
  {
    "Id": "FuelReport-0001-2015-09-16T140731Z",
        "MessageBody": "Fuel report for account 0001 on 2015-09-16 at 02:07:31 PM.",
        "DelaySeconds": 10,
        "MessageAttributes": {
          "SellerName": {
            "DataType": "String",
                "StringValue": "Example Store"
      },
          "City": {
        "DataType": "String",
        "StringValue": "Any City"
```

```
      },
          "Region": {
            "DataType": "String",
                "StringValue": "WA"
      },
          "PostalCode": {
            "DataType": "String",
                "StringValue": "99065"
          },
          "PricePerGallon": {
            "DataType": "Number",
                "StringValue": "1.99"
      }
        }
  },
  {
    "Id": "FuelReport-0002-2015-09-16T140930Z",
        "MessageBody": "Fuel report for account 0002 on 2015-09-16 at 02:09:30 PM.",
        "DelaySeconds": 10,
        "MessageAttributes": {
          "SellerName": {
            "DataType": "String",
                "StringValue": "Example Fuels"
      },
          "City": {
        "DataType": "String",
        "StringValue": "North Town"
      },
          "Region": {
            "DataType": "String",
                "StringValue": "WA"
      },
          "PostalCode": {
            "DataType": "String",
                "StringValue": "99123"
          },
          "PricePerGallon": {
            "DataType": "Number",
                "StringValue": "1.87"
      }
        }
  }
]
```

出力:

```
{
  "Successful": [
    {
      "MD5OfMessageBody": "203c4a38...7943237e",
      "MD5OfMessageAttributes": "10809b55...baf283ef",
      "Id": "FuelReport-0001-2015-09-16T140731Z",
      "MessageId": "d175070c-d6b8-4101-861d-adeb3EXAMPLE"
    },
    {
      "MD5OfMessageBody": "2cf0159a...c1980595",
      "MD5OfMessageAttributes": "55623928...ae354a25",
      "Id": "FuelReport-0002-2015-09-16T140930Z",
      "MessageId": "f9b7d55d-0570-413e-b9c5-a9264EXAMPLE"
    }
  ]
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「SendMessageBatch」を参照してください。

### `send-message`

次のコード例は、`send-message` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

単一のメッセージを送信するには

この例は、指定された単一のメッセージ本文、遅延期間、メッセージ属性を含むメッセージを指定されたキューに送信します。

コマンド:

```
aws sqs send-message --queue-url https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue --message-body "Information about the largest city in Any Region." --delay-seconds 10 --message-attributes file://send-message.json
```

入力ファイル (send-message.json):

```
{
```

```
  "City": {
    "DataType": "String",
    "StringValue": "Any City"
  },
  "Greeting": {
    "DataType": "Binary",
    "BinaryValue": "Hello, World!"
  },
  "Population": {
    "DataType": "Number",
    "StringValue": "1250800"
  }
}
```

出力:

```
{
  "MD5OfMessageBody": "51b0a325...39163aa0",
  "MD5OfMessageAttributes": "00484c68...59e48f06",
  "MessageId": "da68f62c-0c07-4bee-bf5f-7e856EXAMPLE"
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「SendMessage」を参照してください。

### `set-queue-attributes`

次のコード例は、`set-queue-attributes` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キューの属性を設定するには

この例は、指定されたキューの配信遅延時間を 10 秒、最大メッセージサイズを 128 KB (128 KB × 1,024 バイト)、メッセージ保持期間を 3 日間 (3 日 × 24 時間 × 60 分 × 60 秒)、受信メッセージ待機時間を 20 秒、デフォルトの可視性タイムアウトを 60 秒に設定します。また、この例では、指定されたデッドレターキューの最大受信数を 1,000 メッセージと関連付けます。

コマンド:

```
aws sqs set-queue-attributes --queue-url https://sqs.us-
east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyNewQueue --attributes file://set-queue-
attributes.json
```

入力ファイル (set-queue-attributes.json):

```
{
  "DelaySeconds": "10",
  "MaximumMessageSize": "131072",
  "MessageRetentionPeriod": "259200",
  "ReceiveMessageWaitTimeSeconds": "20",
  "RedrivePolicy": "{\"deadLetterTargetArn\":\"arn:aws:sqs:us-
east-1:80398EXAMPLE:MyDeadLetterQueue\",\"maxReceiveCount\":\"1000\"}",
  "VisibilityTimeout": "60"
}
```

出力:

```
None.
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「SetQueueAttributes」を参照してください。

### start-message-move-task

次のコード例は、start-message-move-task を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: *メッセージ移動タスクを開始するには*

次の start-message-move-task の例では、メッセージ移動タスクを開始して、指定されたデッドレターキューからソースキューにメッセージをリドライブします。

```
aws sqs start-message-move-task \
    --source-arn arn:aws:sqs:us-west-2:80398EXAMPLE:MyQueue
```

出力:

```
{
```

```
    "TaskHandle": "AQEB6nR4...HzlvZQ=="
}
```

詳細については、「ガイド名」の「トピックタイトル」を参照してください。

例 2: *最大速度でメッセージ移動タスクを開始するには*

次の start-message-move-task の例では、メッセージ移動タスクを開始して、指定されたデッドレターキューから指定された送信先キューに 1 秒あたり 50 件のメッセージという最大速度でメッセージをリドライブします。

```
aws sqs start-message-move-task \
    --source-arn arn:aws:sqs:us-west-2:80398EXAMPLE:MyQueue1 \
    --destination-arn arn:aws:sqs:us-west-2:80398EXAMPLE:MyQueue2 \
    --max-number-of-messages-per-second 50
```

出力:

```
{
    "TaskHandle": "AQEB6nR4...HzlvZQ=="
}
```

詳細については、「デベロッパーガイド」の「Amazon SQS API permissions: Actions and resource reference」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartMessageMoveTask」を参照してください。

### tag-queue

次のコード例は、tag-queue を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コスト配分タグをキューに追加するには

次の tag-queue の例では、指定された Amazon SQS キューにコスト配分タグを追加します。

```
aws sqs tag-queue \
    --queue-url https://sqs.us-west-2.amazonaws.com/123456789012/MyQueue \
    --tags Priority=Highest
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Simple Queue Service 開発者ガイド」の「コスト配分タグの追加」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagQueue」を参照してください。

**untag-queue**

次のコード例は、untag-queue を使用する方法を示しています。

AWS CLI

キューからコスト配分タグを削除するには

次の untag-queue の例では、指定された Amazon SQS キューからコスト配分タグを削除します。

```
aws sqs untag-queue \
    --queue-url https://sqs.us-west-2.amazonaws.com/123456789012/MyQueue \
    --tag-keys "Priority"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Simple Queue Service 開発者ガイド」の「コスト配分タグの追加」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagQueue」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Storage Gateway の例

次のコード例は、Storage Gateway で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### `describe-gateway-information`

次のコード例は、describe-gateway-information を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ゲートウェイを記述するには

次の describe-gateway-information コマンドは、指定されたゲートウェイに関するメタデータを返します。記述するゲートウェイを指定するには、コマンドでゲートウェイの Amazon リソースネーム (ARN) を使用します。

この例では、 アカウント 123456789012 の ID sgw-12A3456B を持つゲートウェイを指定します。

```
aws storagegateway describe-gateway-information --gateway-
arn "arn:aws:storagegateway:us-west-2:123456789012:gateway/sgw-12A3456B"
```

このコマンドは、名前、ネットワークインターフェイス、設定したタイムゾーン、および状態 (ゲートウェイが実行中かどうか) など、ゲートウェイに関するメタデータを含む JSON ブロックを出力します。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeGatewayInformation」を参照してください。

### `list-file-shares`

次のコード例は、list-file-shares を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ファイル共有を一覧表示するには

次の command-name の例では、AWS アカウントで使用可能なウィジェットを一覧表示します。

```
aws storagegateway list-file-shares \
    --gateway-arn arn:aws:storagegateway:us-east-1:209870788375:gateway/sgw-FB02E292
```

出力:

```
{
    "FileShareInfoList": [
        {
            "FileShareType": "NFS",
            "FileShareARN": "arn:aws:storagegateway:us-east-1:111122223333:share/
share-2FA12345",
            "FileShareId": "share-2FA12345",
            "FileShareStatus": "AVAILABLE",
            "GatewayARN": "arn:aws:storagegateway:us-east-1:111122223333:gateway/
sgw-FB0AAAAA"
        }
    ],
    "Marker": null
}
```

詳細については、「AWS Storage Gateway Service API Reference」の「ListFileShares」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListFileShares」を参照してください。

### list-gateways

次のコード例は、list-gateways を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アカウントのゲートウェイを一覧表示するには

次の list-gateways コマンドは、アカウントに定義されているすべてのゲートウェイを一覧表示します。

```
aws storagegateway list-gateways
```

このコマンドは、ゲートウェイの Amazon リソースネーム (ARN) のリストを含む JSON ブロックを出力します。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListGateways」を参照してください。

### `list-volumes`

次のコード例は、`list-volumes` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ゲートウェイ用に設定されたボリュームを一覧表示するには

次の `list-volumes` コマンドは、指定されたゲートウェイ用に設定されたボリュームのリストを返します。記述するゲートウェイを指定するには、コマンドでゲートウェイの Amazon リソースネーム (ARN) を使用します。

この例では、アカウント 123456789012 の ID `sgw-12A3456B` を持つゲートウェイを指定します。

```
aws storagegateway list-volumes --gateway-arn "arn:aws:storagegateway:us-west-2:123456789012:gateway/sgw-12A3456B"
```

このコマンドは、各ボリュームのタイプと ARN を含むボリュームのリストである JSON ブロックを出力します。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListVolumes」を参照してください。

### `refresh-cache`

次のコード例は、`refresh-cache` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ファイル共有キャッシュを更新するには

次の `refresh-cache` の例では、指定されたファイル共有のキャッシュを更新します。

```
aws storagegateway refresh-cache \
    --file-share-arn arn:aws:storagegateway:us-east-1:111122223333:share/share-2FA12345
```

出力:

```
{
    "FileShareARN": "arn:aws:storagegateway:us-east-1:111122223333:share/
share-2FA12345",
    "NotificationId": "4954d4b1-abcd-ef01-1234-97950a7d3483"
}
```

詳細については、「AWS Storage Gateway Service API Reference」の「ListFileShares」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RefreshCache」を参照してください。

## AWS STS examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS STS で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `assume-role-with-saml`

次のコード例は、`assume-role-with-saml` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

SAML で認証されたロールの短期認証情報を取得するには

次の `assume-role-with-saml` コマンドは、IAM ロール `TestSaml` のために短期間有効な認証情報のセットを取得します。この例のリクエストは、認証時に ID プロバイダーから提供された SAML アサーションを使用して認証されます。

```
aws sts assume-role-with-saml \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/TestSaml \
    --principal-arn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAML-test \
    --saml-
assertion "VERYLONGENCODEDASSERTIONEXAMPLExzYW1sOkF1ZGllbmNlPmJsYW5rPC9zYW1sOkF1ZGllbmNlPjwv
+PHNhbWw6TmFtZUlEIEZvcm1hdD0idXJuOm9hc2lzOm5hbWVzOnRjOlNBTUw6Mi4wOm5hbWVpZC1mb3JtYXQ6dHJhbnN
+PHNhbWw6U3ViamVjdENvbmZpcm1hdGlvbiBNZXRob2Q9InVybjpvYXNpczpuYW1lczp0YzpTQU1MOjIuMDpjbTpiZWF
```

出力:

```
{
    "Issuer": "https://integ.example.com/idp/shibboleth</Issuer",
    "AssumedRoleUser": {
        "Arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/TestSaml",
        "AssumedRoleId": "ARO456EXAMPLE789:TestSaml"
    },
    "Credentials": {
        "AccessKeyId": "ASIAV3ZUEFP6EXAMPLE",
        "SecretAccessKey": "8P+SQvWIuLnKhh8d++jpw0nNmQRBZvNEXAMPLEKEY",
        "SessionToken": "IQoJb3JpZ2luX2VjEOz////////////////////
wEXAMPLEtMSJHMEUCIDoKK3JH9uGQE1z0sINr5M4jk
+Na8KHDcCYRVjJCZEvOAiEA3OvJGtw1EcViOleS2vhs8VdCKFJQWPQrmGdeehM4IC1NtBmUpp2wUE8phUZampKsburED
+xo0rKwT38xVqr7ZD0u0iPPkUL64lIZbqBAz
+scqKmlzm8FDrypNC9Yjc8fPOLn9FX9KSYvKTr4rvx3iSIlTJabIQwj2ICCR/oLxBA==",
        "Expiration": "2019-11-01T20:26:47Z"
    },
    "Audience": "https://signin.aws.amazon.com/saml",
    "SubjectType": "transient",
    "PackedPolicySize": "6",
    "NameQualifier": "SbdGOnUkh1i4+EXAMPLExL/jEvs=",
    "Subject": "SamlExample"
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「一時的なセキュリティ認証情報のリクエスト」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssumeRoleWithSaml」を参照してください。

### assume-role-with-web-identity

次のコード例は、assume-role-with-web-identity を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ウェブ ID (OAuth 2."0) で認証されたロールの短期認証情報を取得するには

次の assume-role-with-web-identity コマンドは、IAM ロール app1 のために短期間有効な認証情報のセットを取得します。リクエストは、指定されたウェブ ID プロバイダーから提供されたウェブ ID トークンを使用して認証されます。ユーザーが実行できることをさらに制限するために、2 つの追加ポリシーがセッションに適用されます。返される認証情報は、生成されてから 1 時間後に失効します。

```
aws sts assume-role-with-web-identity \
    --duration-seconds 3600 \
    --role-session-name "app1" \
    --provider-id "www.amazon.com" \
    --policy-arns "arn:aws:iam::123456789012:policy/
q=webidentitydemopolicy1","arn:aws:iam::123456789012:policy/webidentitydemopolicy2"
 \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/FederatedWebIdentityRole \
    --web-identity-token "Atza
%7CIQEBLjAsAhRFiXuWpUXuRvQ9PZL3GMFcYevydwIUFAHZwXZXXXXXXXXJnrulxKDHwy87oGKPznh0D6bEQZTSCzyoC
CrKqjG7nPBjNIL016GGvuS5gSvPRUxWES3VYfm1wl7WTI7jn-Pcb6M-
buCgHhFOzTQxod27L9CqnOLio7N3gZAGpsp6n1-
AJBOCJckcyXe2c6uD0srOJeZlKUm2eTDVMf8IehDVI0r1QOnTV6KzzAI3OY87Vd_cVMQ"
```

出力:

```
{
    "SubjectFromWebIdentityToken": "amzn1.account.AF6RHO7KZU5XRVQJGXK6HB56KR2A",
    "Audience": "client.5498841531868486423.1548@apps.example.com",
    "AssumedRoleUser": {
        "Arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/FederatedWebIdentityRole/
app1",
        "AssumedRoleId": "AROACLKWSDQRAOEXAMPLE:app1"
    },
    "Credentials": {
        "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYzEXAMPLEKEY",
        "SessionToken": "AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPyJxz4BlCFFxWNE1OPTgk5TthT
+FvwqnKwRcOIfrRh3c/LTo6UDdyJwOOvEVPvLXCrrrUtdnniCEXAMPLE/
IvU1dYUg2RVAJBanLiHb4IgRmpRV3zrkuWJOgQs8IZZaIv2BXIa2R4OlgkBN9bkUDNCJiBeb/
AXlzBBko7b15fjrBs2+cTQtpZ3CYWFXG8C5zqx37wnOE49mRl/+OtkIKGO7fAE",
        "Expiration": "2020-05-19T18:06:10+00:00"
    },
```

```
    "Provider": "www.amazon.com"
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「一時的なセキュリティ認証情報のリクエスト」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssumeRoleWithWebIdentity」を参照してください。

### assume-role

次のコード例は、assume-role を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ロールを引き受けるには

次の assume-role コマンドは、IAM ロール s3-access-example のために短期間有効な認証情報のセットを取得します。

```
aws sts assume-role \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/xaccounts3access \
    --role-session-name s3-access-example
```

出力:

```
{
    "AssumedRoleUser": {
        "AssumedRoleId": "AROA3XFRBF535PLBIFPI4:s3-access-example",
        "Arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/xaccounts3access/s3-access-
example"
    },
    "Credentials": {
        "SecretAccessKey": "9drTJvcXLB89EXAMPLELB8923FB892xMFI",
        "SessionToken": "AQoXdzELDDY//////////
wEaoAK1wvxJY12r2IrDFT2IvAzTCn3zHoZ7YNtpiQLF0MqZye/qwjzP2iEXAMPLEbw/
m3hsj8VBTkPORGvr9jM5sgP+w9IZWZnU+LWhmg
+a5fDi2oTGUYcdg9uexQ4mtCHIHfi4citgqZTgco40Yqr4lIlo4V2b2Dyauk0eYFNebHtYlFVgAUj
+7Indz3LU0aTWk1WKIjHmmMCIoTkyYp/k7kUG7moeEYKSitwQIi6Gjn+nyzM
+PtoA3685ixzv0R7i5rjQi0YE0lf1oeie3bDiNHncmzosRM6SFiPzSvp6h/32xQuZsjcypmwsPSDtTPYcs0+YN/8BRi2
IcrxSpnWEXAMPLEXSDFTAQAM6Dl9zR0tXoybnlrZIwMLlMi1Kcgo5OytwU=",
        "Expiration": "2016-03-15T00:05:07Z",
        "AccessKeyId": "ASIAJEXAMPLEXEG2JICEA"
```

```
    }
}
```

コマンドの出力には、AWS に対する認証に使用できるアクセスキー、シークレットキー、およびセッショントークンが含まれています。

AWS CLI を使用する場合は、ロールに関連付けられた名前付きプロファイルを設定できます。プロファイルを使用すると、AWS CLI は assume-role を呼び出し、ユーザーのために認証情報を管理します。詳細については、「AWS CLI ユーザーガイド」の「AWS CLI で IAM ロールを使用する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssumeRole」を参照してください。

### assume-root

次のコード例は、assume-root を使用する方法を示しています。

AWS CLI

特権セッションを起動するには

次の assume-root コマンドは、組織内のメンバーアカウントの誤設定された Amazon S3 バケットポリシーを削除するために使用できる短期認証情報のセットを取得します。

```
aws sts assume-root \
    --duration-seconds 900 \
    --target-principal 111122223333 \
    --task-policy-arn arn=arn:aws:iam::aws:policy/root-task/S3UnlockBucketPolicy
```

出力:

```
{
    "Credentials": {
        "SecretAccessKey": "9drTJvcXLB89EXAMPLELB8923FB892xMFI",
        "SessionToken": "AQoXdzELDDY//////////
wEaoAK1wvxJY12r2IrDFT2IvAzTCn3zHoZ7YNtpiQLF0MqZye/qwjzP2iEXAMPLEbw/
m3hsj8VBTkPORGvr9jM5sgP+w9IZWZnU+LWhmg
+a5fDi2oTGUYcdg9uexQ4mtCHIHfi4citgqZTgco40Yqr4lIlo4V2b2Dyauk0eYFNebHtYlFVgAUj
+7Indz3LU0aTWk1WKIjHmmMCIoTkyYp/k7kUG7moeEYKSitwQIi6Gjn+nyzM
+PtoA3685ixzv0R7i5rjQi0YE0lf1oeie3bDiNHncmzosRM6SFiPzSvp6h/32xQuZsjcypmwsPSDtTPYcs0+YN/8BRi2
IcrxSpnWEXAMPLEXSDFTAQAM6Dl9zR0tXoybnlrZIwMLlMi1Kcgo5OytwU=",
```

```
        "Expiration": "2024-11-15T00:05:07Z",
        "AccessKeyId": "ASIAJEXAMPLEXEG2JICEA"
    },
    "SourceIdentity": "Alice",
}
```

コマンドの出力には、メンバーアカウントで特権アクションを実行するために使用できるアクセスキー、シークレットキー、セッショントークンが含まれています。詳細については、AWS IAM ユーザーガイドの「AWS Organizations メンバーアカウントで特権タスクを実行する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「AssumeRoot」を参照してください。

### decode-authorization-message

次のコード例は、decode-authorization-message を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リクエストへの応答として返されるエンコードされた認可メッセージをデコードするには

次の decode-authorization-message の例では、Amazon Web Services リクエストへの応答として返されるエンコードされたメッセージから、リクエストの承認ステータスに関する追加情報をデコードします。

```
aws sts decode-authorization-message \
    --encoded-message EXAMPLEWodyRNrtlQARDip-
eTA6i6DrlUhHhPQrLWB_lAbl5pAKxl9mPDLexYcGBreyIKQC1BGBIpBKr3dFDkwqeO7e2NMk5j_hmzAiChJN-8oy3Ewi
Ojau7BMjOTWwOtHPhV_Zaz87yENdipr745EjQwRd5LaoL3vN8_5ZfA9UiBMKDgVh1gjqZJFUiQoubv78V1RbHNYnK44E
pOu3FZjwYStfvTb3GHs3-6rLribGO9jZOktkfE6vqxlFzLyeDr4P2ihC1wty9tArCvvGzIAUNmARQJ2VVWPxioqgoqCz
JWP5pwe_mAyqh0NLw-r1S56YC_90onj9A80sNrHlI-
tIiNd7tgNTYzDuPQYD2FMDBnp82V9eVmYGtPp5NIeSpuf3fOHanFuBZgENxZQZ2dlH3xJGMTtYayzZrRXjiq_SfX9zeB
FaoPIb8LmmKVBLpIB0iFhU9sEHPqKHVPi6jdxXqKaZaFGvYVmVOiuQdNQKuyk0p067POFrZECLjjOtNPBOZCcuEKEXAM
```

出力:

```
{
    "DecodedMessage": "{\"allowed\":false,\"explicitDeny\":true,\"matchedStatements
\":{\"items\":[{\"statementId\":\"VisualEditor0\",\"effect\":\"DENY\",\"principals
\":{\"items\":[{\"value\":\"AROA123456789EXAMPLE\"}]},\"principalGroups
```

```
\":{\"items\":[]},\"actions\":{\"items\":[{\"value\":\"ec2:RunInstances
\"}]},\"resources\":{\"items\":[{\"value\":\"*\"}]},\"conditions\":{\"items
\":[]}}]},\"failures\":{\"items\":[]},\"context\":{\"principal\":{\"id\":
\"AROA123456789EXAMPLE:Ana\",\"arn\":\"arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/
Developer/Ana\"},\"action\":\"RunInstances\",\"resource\":\"arn:aws:ec2:us-
east-1:111122223333:instance/*\",\"conditions\":{\"items\":[{\"key\":
\"ec2:MetadataHttpPutResponseHopLimit\",\"values\":{\"items\":[{\"value\":
\"2\"}]}},{\"key\":\"ec2:InstanceMarketType\",\"values\":{\"items\":[{\"value
\":\"on-demand\"}]}},{\"key\":\"aws:Resource\",\"values\":{\"items\":[{\"value
\":\"instance/*\"}]}},{\"key\":\"aws:Account\",\"values\":{\"items\":[{\"value
\":\"111122223333\"}]}},{\"key\":\"ec2:AvailabilityZone\",\"values\":{\"items\":
[{\"value\":\"us-east-1f\"}]}},{\"key\":\"ec2:ebsOptimized\",\"values\":{\"items
\":[{\"value\":\"false\"}]}},{\"key\":\"ec2:IsLaunchTemplateResource\",\"values
\":{\"items\":[{\"value\":\"false\"}]}},{\"key\":\"ec2:InstanceType\",\"values\":
{\"items\":[{\"value\":\"t2.micro\"}]}},{\"key\":\"ec2:RootDeviceType\",\"values
\":{\"items\":[{\"value\":\"ebs\"}]}},{\"key\":\"aws:Region\",\"values\":{\"items
\":[{\"value\":\"us-east-1\"}]}},{\"key\":\"ec2:MetadataHttpEndpoint\",\"values
\":{\"items\":[{\"value\":\"enabled\"}]}},{\"key\":\"aws:Service\",\"values\":
{\"items\":[{\"value\":\"ec2\"}]}},{\"key\":\"ec2:InstanceID\",\"values\":{\"items
\":[{\"value\":\"*\"}]}},{\"key\":\"ec2:MetadataHttpTokens\",\"values\":{\"items
\":[{\"value\":\"required\"}]}},{\"key\":\"aws:Type\",\"values\":{\"items\":
[{\"value\":\"instance\"}]}},{\"key\":\"ec2:Tenancy\",\"values\":{\"items\":
[{\"value\":\"default\"}]}},{\"key\":\"ec2:Region\",\"values\":{\"items\":[{\"value
\":\"us-east-1\"}]}},{\"key\":\"aws:ARN\",\"values\":{\"items\":[{\"value\":
\"arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*\"}]}}]}}}"
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「ポリシーの評価論理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DecodeAuthorizationMessage」を参照してください。

### get-caller-identity

次のコード例は、get-caller-identity を使用する方法を示しています。

AWS CLI

現在の IAM ID の詳細を取得するには

次の get-caller-identity コマンドは、リクエストの認証に使用される IAM ID に関する情報を表示します。発信者は IAM ユーザーです。

```
aws sts get-caller-identity
```

出力:

```
{
    "UserId": "AIDASAMPLEUSERID",
    "Account": "123456789012",
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/DevAdmin"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetCallerIdentity」を参照してください。

### get-federation-token

次のコード例は、get-federation-token を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ユーザーアクセスキー認証情報を使用して一時的なセキュリティ認証情報一式を返すには

次の get-federation-token の例では、ユーザーの一時的なセキュリティ認証情報一式 (アクセスキー ID、シークレットアクセスキー、セキュリティトークンで構成) を返します。IAM ユーザーの長期的なセキュリティ認証情報を使用して、GetFederationToken オペレーションを呼び出す必要があります。

```
aws sts get-federation-token \
    --name Bob \
    --policy file://myfile.json \
    --policy-arns arn=arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess \
    --duration-seconds 900
```

myfile.json の内容:

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:Describe*",
```

```
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "elasticloadbalancing:Describe*",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:ListMetrics",
                "cloudwatch:GetMetricStatistics",
                "cloudwatch:Describe*"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "autoscaling:Describe*",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "Credentials": {
        "AccessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
        "SessionToken": "EXAMPLEpZ2luX2VjEGoaCXVzLXdlc3QtMiJIMEYCIQC/
W9pL5ArQyDD5JwFL3/h5+WGopQ24GEXweNctwhi9sgIhAMkg
+MZE35iWM8s4r5Lr25f9rSTVPFH98G42QQunWMTfKq0DCOP/////////
wEQAxoMNDUyOTI1MTcwNTA3Igxuy3AOpuuoLsk3MJwqgQPg8QOd9HuoClUxq26wnc/nm
+eZLjHDyGf2KUAHK2DuaS/nrGSEXAMPLE",
        "Expiration": "2023-12-20T02:06:07+00:00"
    },
    "FederatedUser": {
        "FederatedUserId": "111122223333:Bob",
        "Arn": "arn:aws:sts::111122223333:federated-user/Bob"
    },
    "PackedPolicySize": 36
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「一時的なセキュリティ認証情報のリクエスト」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetFederationToken」を参照してください。

### get-session-token

次のコード例は、get-session-token を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IAM ID のために短期間有効な認証情報のセットを取得するには

次の get-session-token コマンドは、呼び出しを実行する IAM ID のために短期間有効な認証情報のセットを取得します。結果として得られる認証情報は、ポリシーによって多要素認証 (MFA) が必要とされるリクエストのために使用できます。認証情報は生成されてから 15 分後に失効します。

```
aws sts get-session-token \
    --duration-seconds 900 \
    --serial-number "YourMFADeviceSerialNumber" \
    --token-code 123456
```

出力:

```
{
    "Credentials": {
        "AccessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYzEXAMPLEKEY",
        "SessionToken": "AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPyJxz4BlCFFxWNE1OPTgk5TthT
+FvwqnKwRcOIfrRh3c/LTo6UDdyJwOOvEVPvLXCrrrUtdnniCEXAMPLE/
IvU1dYUg2RVAJBanLiHb4IgRmpRV3zrkuWJOgQs8IZZaIv2BXIa2R4OlgkBN9bkUDNCJiBeb/
AXlzBBko7b15fjrBs2+cTQtpZ3CYWFXG8C5zqx37wnOE49mRl/+OtkIKGO7fAE",
        "Expiration": "2020-05-19T18:06:10+00:00"
    }
}
```

詳細については、「AWS IAM ユーザーガイド」の「一時的なセキュリティ認証情報のリクエスト」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSessionToken」を参照してください。

## サポート examples using AWS CLI

次のコード例では、サポート で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `add-attachments-to-set`

次のコード例は、add-attachments-to-set を使用する方法を示しています。

AWS CLI

セットに添付ファイルを追加するには

次の add-attachments-to-set の例では、AWS アカウントでサポートケースに指定できるイメージをセットに追加します。

```
aws support add-attachments-to-set \
    --attachment-set-id "as-2f5a6faa2a4a1e600-mu-nk5xQlBr70-G1cUos5LZkd38KOAHZa9BMDVzNEXAMPLE" \
    --attachments fileName=troubleshoot-screenshot.png,data=base64-encoded-string
```

出力:

```
{
```

```
    "attachmentSetId": "as-2f5a6faa2a4a1e600-mu-nk5xQlBr70-
G1cUos5LZkd38KOAHZa9BMDVzNEXAMPLE",
    "expiryTime": "2020-05-14T17:04:40.790+0000"
}
```

詳細については、「AWS サポートユーザーガイド」の「Creating support cases and case management」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddAttachmentsToSet」を参照してください。

### add-communication-to-case

次のコード例は、add-communication-to-case を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ケースに通信を追加するには

次の add-communication-to-case の例では、AWS アカウントのサポートケースに通信を追加します。

```
aws support add-communication-to-case \
    --case-id "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47" \
    --communication-body "I'm attaching a set of images to this case." \
    --cc-email-addresses "myemail@example.com" \
    --attachment-set-id "as-2f5a6faa2a4a1e600-mu-nk5xQlBr70-
G1cUos5LZkd38KOAHZa9BMDVzNEXAMPLE"
```

出力:

```
{
    "result": true
}
```

詳細については、「AWS サポートユーザーガイド」の「Creating support cases and case management」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddCommunicationToCase」を参照してください。

### create-case

次のコード例は、create-case を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ケースを作成する

次の create-case の例では、AWS アカウントのサポートケースを作成します。

```
aws support create-case \
    --category-code "using-aws" \
    --cc-email-addresses "myemail@example.com" \
    --communication-body "I want to learn more about an AWS service." \
    --issue-type "technical" \
    --language "en" \
    --service-code "general-info" \
    --severity-code "low" \
    --subject "Question about my account"
```

出力:

```
{
    "caseId": "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47"
}
```

詳細については、「AWS サポートユーザーガイド」の「Creating support cases and case management」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateCase」を参照してください。

### describe-attachment

次のコード例は、describe-attachment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

添付ファイルについて説明する

次の describe-attachment の例では、指定された ID の添付ファイルに関する情報を返します。

```
aws support describe-attachment \
    --attachment-id "attachment-KBnjRNrePd9D6Jx0-Mm00xZuDEaL2JAj_0-
gJv9qqDooTipsz3V1Nb19rCfkZneeQeDPgp8X1iVJyHH7UuhZDdNeqGoduZsPrAhyMakqlc60-
iJjL5HqyYGiT1FG8EXAMPLE"
```

出力:

```
{
    "attachment": {
        "fileName": "troubleshoot-screenshot.png",
        "data": "base64-blob"
    }
}
```

詳細については、「AWS サポートユーザーガイド」の「Creating support cases and case management」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「describe-attachment」を参照してください。

### describe-cases

次のコード例は、describe-cases を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ケースについて説明する

次の describe-cases の例では、AWS アカウント内の指定されたサポートケースに関する情報を返します。

```
aws support describe-cases \
    --display-id "1234567890" \
    --after-time "2020-03-23T21:31:47.774Z" \
    --include-resolved-cases \
    --language "en" \
    --no-include-communications \
    --max-item 1
```

出力:

```
{
```

```
    "cases": [
        {
            "status": "resolved",
            "ccEmailAddresses": [],
            "timeCreated": "2020-03-23T21:31:47.774Z",
            "caseId": "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47",
            "severityCode": "low",
            "language": "en",
            "categoryCode": "using-aws",
            "serviceCode": "general-info",
            "submittedBy": "myemail@example.com",
            "displayId": "1234567890",
            "subject": "Question about my account"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS サポートユーザーガイド」の「Creating support cases and case management」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファンレンス」の「DescribeCases」を参照してください。

### describe-communications

次のコード例は、describe-communications を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ケースの最新のコミュニケーションについて説明する

次の describe-communications の例では、AWS アカウント内の指定されたサポートケースの最新のコミュニケーションを返します。

```
aws support describe-communications \
    --case-id "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47" \
    --after-time "2020-03-23T21:31:47.774Z" \
    --max-item 1
```

出力:

```
{
```

```
    "communications": [
        {
            "body": "I want to learn more about an AWS service.",
            "attachmentSet": [],
            "caseId": "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47",
            "timeCreated": "2020-05-12T23:12:35.000Z",
            "submittedBy": "Amazon Web Services"
        }
    ],
    "NextToken": "eyJuZXh0VG9rZW4iOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQEXAMPLE=="
}
```

詳細については、「AWS サポートユーザーガイド」の「Creating support cases and case management」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeCommunications」を参照してください。

### describe-services

次のコード例は、describe-services を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS のサービスとサービスカテゴリを一覧表示する

次の describe-services の例では、一般的な情報をリクエストするためのサービスカテゴリを一覧表示します。

```
aws support describe-services \
    --service-code-list "general-info"
```

出力:

```
{
    "services": [
        {
            "code": "general-info",
            "name": "General Info and Getting Started",
            "categories": [
                {
                    "code": "charges",
                    "name": "How Will I Be Charged?"
```

```
                },
                {
                    "code": "gdpr-queries",
                    "name": "Data Privacy Query"
                },
                {
                    "code": "reserved-instances",
                    "name": "Reserved Instances"
                },
                {
                    "code": "resource",
                    "name": "Where is my Resource?"
                },
                {
                    "code": "using-aws",
                    "name": "Using AWS & Services"
                },
                {
                    "code": "free-tier",
                    "name": "Free Tier"
                },
                {
                    "code": "security-and-compliance",
                    "name": "Security & Compliance"
                },
                {
                    "code": "account-structure",
                    "name": "Account Structure"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS サポートユーザーガイド」の「Creating support cases and case management」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeServices」を参照してください。

### `describe-severity-levels`

次のコード例は、`describe-severity-levels` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

利用可能な重要度レベルを一覧表示する

次の `describe-severity-levels` の例では、サポートケースの重要度レベルを一覧表示します。

```
aws support describe-severity-levels
```

出力:

```
{
    "severityLevels": [
        {
            "code": "low",
            "name": "Low"
        },
        {
            "code": "normal",
            "name": "Normal"
        },
        {
            "code": "high",
            "name": "High"
        },
        {
            "code": "urgent",
            "name": "Urgent"
        },
        {
            "code": "critical",
            "name": "Critical"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS サポートユーザーガイド」の「Choosing an initial support case severity level」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeSeverityLevels」を参照してください。

### describe-trusted-advisor-check-refresh-statuses

次のコード例は、describe-trusted-advisor-check-refresh-statuses を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Trusted Advisor チェックの更新ステータスを一覧表示するには

次の describe-trusted-advisor-check-refresh-statuses の例では、Amazon S3 バケットのアクセス許可と IAM の使用という 2 つの Trusted Advisor チェックの更新ステータスを一覧表示します。

```
aws support describe-trusted-advisor-check-refresh-statuses \
    --check-id "Pfx0RwqBli" "zXCkfM1nI3"
```

出力:

```
{
    "statuses": [
        {
            "checkId": "Pfx0RwqBli",
            "status": "none",
            "millisUntilNextRefreshable": 0
        },
        {
            "checkId": "zXCkfM1nI3",
            "status": "none",
            "millisUntilNextRefreshable": 0
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS サポートユーザーガイド」の「AWS Trusted Advisor」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatuses」を参照してください。

### describe-trusted-advisor-check-result

次のコード例は、describe-trusted-advisor-check-result を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Trusted Advisor チェックの結果を一覧表示するには

次の describe-trusted-advisor-check-result の例では、IAM 使用チェックの結果を一覧表示します。

```
aws support describe-trusted-advisor-check-result \
    --check-id "zXCkfM1nI3"
```

出力:

```
{
    "result": {
        "checkId": "zXCkfM1nI3",
        "timestamp": "2020-05-13T21:38:05Z",
        "status": "ok",
        "resourcesSummary": {
            "resourcesProcessed": 1,
            "resourcesFlagged": 0,
            "resourcesIgnored": 0,
            "resourcesSuppressed": 0
        },
        "categorySpecificSummary": {
            "costOptimizing": {
                "estimatedMonthlySavings": 0.0,
                "estimatedPercentMonthlySavings": 0.0
            }
        },
        "flaggedResources": [
            {
                "status": "ok",
                "resourceId": "47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZEXAMPLE",
                "isSuppressed": false
            }
        ]
    }
```

```
}
```

詳細については、「AWS サポートユーザーガイド」の「AWS Trusted Advisor」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTrustedAdvisorCheckResult」を参照してください。

### `describe-trusted-advisor-check-summaries`

次のコード例は、`describe-trusted-advisor-check-summaries` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Trusted Advisor チェックの概要を一覧表示するには

次の `describe-trusted-advisor-check-summaries` の例では、Amazon S3 バケットのアクセス許可と IAM の使用という 2 つの Trusted Advisor チェックの結果を一覧表示します。

```
aws support describe-trusted-advisor-check-summaries \
    --check-ids "Pfx0RwqBli" "zXCkfM1nI3"
```

出力:

```
{
    "summaries": [
        {
            "checkId": "Pfx0RwqBli",
            "timestamp": "2020-05-13T21:38:12Z",
            "status": "ok",
            "hasFlaggedResources": true,
            "resourcesSummary": {
                "resourcesProcessed": 44,
                "resourcesFlagged": 0,
                "resourcesIgnored": 0,
                "resourcesSuppressed": 0
            },
            "categorySpecificSummary": {
                "costOptimizing": {
                    "estimatedMonthlySavings": 0.0,
                    "estimatedPercentMonthlySavings": 0.0
```

```
                }
            }
        },
        {
            "checkId": "zXCkfM1nI3",
            "timestamp": "2020-05-13T21:38:05Z",
            "status": "ok",
            "hasFlaggedResources": true,
            "resourcesSummary": {
                "resourcesProcessed": 1,
                "resourcesFlagged": 0,
                "resourcesIgnored": 0,
                "resourcesSuppressed": 0
            },
            "categorySpecificSummary": {
                "costOptimizing": {
                    "estimatedMonthlySavings": 0.0,
                    "estimatedPercentMonthlySavings": 0.0
                }
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS サポートユーザーガイド」の「AWS Trusted Advisor」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTrustedAdvisorCheckSummaries」を参照してください。

### describe-trusted-advisor-checks

次のコード例は、describe-trusted-advisor-checks を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能な AWS Trusted Advisor チェックを一覧表示するには

次の describe-trusted-advisor-checks の例では、AWS アカウントで使用可能な Trusted Advisor チェックを一覧表示します。この情報には、チェック名、ID、説明、カテゴリ、メタデータが含まれます。読みやすくするために、出力が短縮されることに注意してください。

```
aws support describe-trusted-advisor-checks \
```

```
    --language "en"
```

出力:

```
{
    "checks": [
        {
            "id": "zXCkfM1nI3",
            "name": "IAM Use",
            "description": "Checks for your use of AWS Identity and Access
 Management (IAM). You can use IAM to create users, groups, and roles in AWS, and
 you can use permissions to control access to AWS resources. \n<br>\n<br>\n<b>Alert
 Criteria</b><br>\nYellow: No IAM users have been created for this account.\n<br>
\n<br>\n<b>Recommended Action</b><br>\nCreate one or more IAM users and groups in
 your account. You can then create additional users whose permissions are limited
 to perform specific tasks in your AWS environment. For more information, see <a
 href=\"https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/IAMGettingStarted.html\"
 target=\"_blank\">Getting Started</a>. \n<br><br>\n<b>Additional Resources</b><br>
\n<a href=\"https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/IAM_Introduction.html\"
 target=\"_blank\">What Is IAM?</a>",
            "category": "security",
            "metadata": []
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS サポートユーザーガイド」の「AWS Trusted Advisor」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTrustedAdvisorChecks」を参照してください。

### `refresh-trusted-advisor-check`

次のコード例は、`refresh-trusted-advisor-check` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS Trusted Advisor チェックを更新するには

次の `refresh-trusted-advisor-check` の例では、AWS アカウントの Amazon S3 バケットのアクセス許可の Trusted Advisor チェックを更新します。

```
aws support refresh-trusted-advisor-check \
    --check-id "Pfx0RwqBli"
```

出力:

```
{
    "status": {
        "checkId": "Pfx0RwqBli",
        "status": "enqueued",
        "millisUntilNextRefreshable": 3599992
    }
}
```

詳細については、「AWS サポートユーザーガイド」の「AWS Trusted Advisor」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RefreshTrustedAdvisorCheck」を参照してください。

### resolve-case

次のコード例は、resolve-case を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サポートケースを解決する

次の resolve-case の例では、AWS アカウントのサポートケースを解決します。

```
aws support resolve-case \
    --case-id "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47"
```

出力:

```
{
    "finalCaseStatus": "resolved",
    "initialCaseStatus": "work-in-progress"
}
```

詳細については、「AWS サポートユーザーガイド」の「Creating support cases and case management」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「resolve-case」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Amazon SWF の例

次のコード例は、Amazon SWF で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `count-closed-workflow-executions`

次のコード例は、`count-closed-workflow-executions` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

クローズドワークフロー実行数のカウント

`swf count-closed-workflow-executions` を使用して、特定のドメインのクローズドワークフロー実行数を取得できます。フィルターを指定して、特定の実行クラスをカウントできます。

`--domain` および `--close-time-filter` または `--start-time-filter` のうちいずれかの引数は必須です。その他の引数はオプションです。

```
aws swf count-closed-workflow-executions \
    --domain DataFrobtzz \
    --close-time-filter "{ \"latestDate\" : 1377129600, \"oldestDate\" :
 1370044800 }"
```

出力:

```
{
    "count": 2,
    "truncated": false
}
```

「切り捨てられた」が true の場合、「カウント」は Amazon SWF によって返される最大数を表します。それ以降の結果は切り捨てられます。

返される結果の数を減らすには、次の操作を行います。

--close-time-filter または --start-time-filter 値を変更して、検索する時間範囲を絞り込みます。これらはそれぞれ相互に排他的です。リクエストで指定できるのはこれらのうちの 1 つのみです。--close-status-filter、--execution-filter、--tag-filterまたは --type-filter 引数を使用して結果をさらにフィルタリングします。ただし、これらの引数も相互に排他的です。

「Amazon Simple Workflow Service API リファレンス」の「CountClosedWorkflowExecutions」も参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CountClosedWorkflowExecutions」を参照してください。

### count-open-workflow-executions

次のコード例は、count-open-workflow-executions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オープンワークフロー実行数のカウント

swf count-open-workflow-executions を使用して、特定のドメインのオープンワークフロー実行数を取得できます。フィルターを指定して、特定の実行クラスをカウントできます。

--domain および --start-time-filter 引数は必須です。その他の引数はオプションです。

```
aws swf count-open-workflow-executions \
    --domain DataFrobtzz \
    --start-time-filter "{ \"latestDate\" : 1377129600, \"oldestDate\" :
 1370044800 }"
```

出力:

```
{
    "count": 4,
    "truncated": false
}
```

「切り捨てられた」が true の場合、「カウント」は Amazon SWF によって返される最大数を表します。それ以降の結果は切り捨てられます。

返される結果の数を減らすには、次の操作を行います。

--start-time-filter 値を変更して、検索する時間範囲を絞り込みます。--close-status-filter、--execution-filter、--tag-filter または --type-filter 引数を使用して、結果をさらにフィルタリングします。これらはそれぞれ相互に排他的です。リクエストで指定できるのは、これらのうちの 1 つのみです。

詳細については、「Amazon Simple Workflow Service API リファレンス」の「CountOpenWorkflowExecutions」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CountOpenWorkflowExecutions」を参照してください。

### deprecate-domain

次のコード例は、deprecate-domain を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメインの廃止

ドメインを廃止するには、 を使用します(まだ表示できますが、新しいワークフロー実行の作成、またはタイプを登録することはできませんswf deprecate-domain これには、唯一の必須パラメータ --name があり、廃止するドメイン名を取得します。

```
aws swf deprecate-domain \
    --name MyNeatNewDomain ""
```

register-domain と同様に、出力は返されません。ただし、登録したドメインを表示するために list-domains を使用する場合、ドメインが廃止され、返されたデータに表示されなくなります。

```
aws swf list-domains \
    --registration-status REGISTERED
        {
            "domainInfos": [
                {
                    "status": "REGISTERED",
                    "name": "DataFrobotz"
                },
                {
                    "status": "REGISTERED",
                    "name": "erontest"
                }
            ]
        }
```

list-domains で --registration-status DEPRECATED を使用すると、廃止されたドメインが表示されます。

```
aws swf list-domains \
    --registration-status DEPRECATED
        {
            "domainInfos": [
                {
                    "status": "DEPRECATED",
                    "name": "MyNeatNewDomain"
                }
            ]
        }
```

また、describe-domain を使用して、廃止されたドメインに関する情報を取得できます。

```
aws swf describe-domain \
    --name MyNeatNewDomain
        {
            "domainInfo": {
                "status": "DEPRECATED",
                "name": "MyNeatNewDomain"
            },
            "configuration": {
                "workflowExecutionRetentionPeriodInDays": "0"
            }
        }
```

「Amazon Simple Workflow Service API リファレンス」の「DeprecateDomain」も参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeprecateDomain」を参照してください。

### describe-domain

次のコード例は、describe-domain を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメインに関する情報の取得

特定のドメインに関する詳細情報を表示するには、swf describe-domain コマンドを使用します。--name という必須パラメータが 1 つあり、これは情報が必要なドメインの名前を取得します。

```
aws swf describe-domain \
    --name DataFrobotz
        {
            "domainInfo": {
                "status": "REGISTERED",
                "name": "DataFrobotz"
            },
            "configuration": {
                "workflowExecutionRetentionPeriodInDays": "1"
            }
        }
```

また、describe-domain を使用して、廃止されたドメインに関する情報を取得できます。

```
aws swf describe-domain \
    --name MyNeatNewDomain
        {
            "domainInfo": {
                "status": "DEPRECATED",
                "name": "MyNeatNewDomain"
            },
            "configuration": {
                "workflowExecutionRetentionPeriodInDays": "0"
            }
```

```
        }
```

「Amazon Simple Workflow Service API リファレンス」の「DescribeDomain」も参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDomain」を参照してください。

### `list-activity-types`

次のコード例は、`list-activity-types` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクティビティタイプの一覧表示

ドメインのアクティビティタイプのリストを取得するには、`swf list-activity-types` を使用します。`--domain` および `--registration-status` 引数は必須です。

```
aws swf list-activity-types \
    --domain DataFrobtzz \
    --registration-status REGISTERED
```

出力:

```
{
    "typeInfos": [
        {
            "status": "REGISTERED",
            "creationDate": 1371454150.451,
            "activityType": {
                "version": "1",
                "name": "confirm-user-email"
            },
            "description": "subscribe confirm-user-email activity"
        },
        {
            "status": "REGISTERED",
            "creationDate": 1371454150.709,
            "activityType": {
                "version": "1",
                "name": "confirm-user-phone"
```

```
            },
            "description": "subscribe confirm-user-phone activity"
        },
        {
            "status": "REGISTERED",
            "creationDate": 1371454149.871,
            "activityType": {
                "version": "1",
                "name": "get-subscription-info"
            },
            "description": "subscribe get-subscription-info activity"
        },
        {
            "status": "REGISTERED",
            "creationDate": 1371454150.909,
            "activityType": {
                "version": "1",
                "name": "send-subscription-success"
            },
            "description": "subscribe send-subscription-success activity"
        },
        {
            "status": "REGISTERED",
            "creationDate": 1371454150.085,
            "activityType": {
                "version": "1",
                "name": "subscribe-user-sns"
            },
            "description": "subscribe subscribe-user-sns activity"
        }
    ]
}
```

--name 引数を使用して、特定の名前のアクティビティタイプのみを選択できます。

```
aws swf list-activity-types \
    --domain DataFrobtzz \
    --registration-status REGISTERED \
    --name "send-subscription-success"
```

出力:

```
{
```

```
    "typeInfos": [
        {
            "status": "REGISTERED",
            "creationDate": 1371454150.909,
            "activityType": {
                "version": "1",
                "name": "send-subscription-success"
            },
            "description": "subscribe send-subscription-success activity"
        }
    ]
}
```

ページで結果を取得するには、--maximum-page-size 引数を設定します。結果のページに収まるよりも多くの結果が返された場合、「nextPageToken」が結果セットに返されます。

```
aws swf list-activity-types \
    --domain DataFrobtzz \
    --registration-status REGISTERED \
    --maximum-page-size 2
```

出力:

```
{
    "nextPageToken": "AAAAKgAAAAEAAAAAAAAAA1Gp1BelJq
+PmHvAnDxJYbup8+0R4LVtbXLDl7QNY7C3OpHo9Sz06D/GuFz1OyC73umBQ1tOPJ/gC/
aYpzDMqUIWIA1T9W0s2DryyZX4OC/6Lhk9/
o5kdsuWMSBkHhgaZjgwp3WJINIFJFdaSMxY2vYAX7AtRtpcqJuBDDRE9RaRqDGYqIYUMltarkiqpSY1ZVveBasBvlvyU
WGAaqehiDz7/JzLT/wWNNUMOd+Nhe",
    "typeInfos": [
        {
            "status": "REGISTERED",
            "creationDate": 1371454150.451,
            "activityType": {
                "version": "1",
                "name": "confirm-user-email"
            },
            "description": "subscribe confirm-user-email activity"
        },
        {
            "status": "REGISTERED",
            "creationDate": 1371454150.709,
            "activityType": {
```

```
                "version": "1",
                "name": "confirm-user-phone"
            },
            "description": "subscribe confirm-user-phone activity"
        }
    ]
}
```

nextPageToken 値を --next-page-token 引数の list-activity-types への次の呼び出しに渡し、結果の次のページを取得できます。

```
aws swf list-activity-types \
    --domain DataFrobtzz \
    --registration-status REGISTERED \
    --maximum-page-size 2 \
    --next-page-token "AAAAKgAAAAEAAAAAAAAAA1Gp1BelJq
+PmHvAnDxJYbup8+0R4LVtbXLDl7QNY7C3OpHo9Sz06D/GuFz1OyC73umBQ1tOPJ/gC/
aYpzDMqUIWIA1T9W0s2DryyZX4OC/6Lhk9/
o5kdsuWMSBkHhgaZjgwp3WJINIFJFdaSMxY2vYAX7AtRtpcqJuBDDRE9RaRqDGYqIYUMltarkiqpSY1ZVveBasBvlvyU
WGAaqehiDz7/JzLT/wWNNUMOd+Nhe"
```

出力:

```
{
    "nextPageToken": "AAAAKgAAAAEAAAAAAAAAAw+7LZ4GRZPzTqBHsp2wBxWB8m1sgLCclgCuq3J+h/
m3+vOfFqtkcjLwV5cc4OjNAzTCuq/
XcylPumGwkjbajtqpZpbqOcVNfjFxGoi0LB2Olbvv0krbUISBvlpFPmSWpDSZJsxg5UxCcweteSlFn1PNSZ/
MoinBZo8OTkjMuzcsTuKOzH9wCaR8ITcALJ3SaqHU3pyIRS5hPmFA3OLIc8zaAepjlaujo6hntNSCruB4"
    "typeInfos": [
        {
            "status": "REGISTERED",
            "creationDate": 1371454149.871,
            "activityType": {
                "version": "1",
                "name": "get-subscription-info"
            },
            "description": "subscribe get-subscription-info activity"
        },
        {
            "status": "REGISTERED",
            "creationDate": 1371454150.909,
            "activityType": {
                "version": "1",
```

```
                "name": "send-subscription-success"
            },
            "description": "subscribe send-subscription-success activity"
        }
    ]
}
```

返す結果がまだある場合は、「nextPageToken」と結果が返されます。取得する結果のページがそれ以上存在しない場合、「nextPageToken」が結果に返されることはありません。

--reverse-order 引数を使用して、返された結果の順序を逆にすることができます。これはページ分割された結果にも影響します。

```
aws swf list-activity-types \
    --domain DataFrobtzz \
    --registration-status REGISTERED \
    --maximum-page-size 2 \
    --reverse-order
```

出力:

```
{
    "nextPageToken": "AAAAKgAAAAEAAAAAAAAAAwXcpu5ePSyQkrC
+8WMbmSrenuZC2ZkIXQYBPB/b9xIOVkj+bMEFhGj0KmmJ4rF7iddhjf7UMYCsfGkEn7mk
+yMCgVc1JxDWmB0EH46bhcmcLmYNQihMDmUWocpr7To6/R7CLu0St1gkFayxOidJXErQW0zdNfQaIWAnF/
cwioBbXlkz1fQzmDeU3M5oYGMPQIrUqkPq7pMEW0q0lK5eDN97NzFYdZZ/rlcLDWPZhUjY",
    "typeInfos": [
        {
            "status": "REGISTERED",
            "creationDate": 1371454150.085,
            "activityType": {
                "version": "1",
                "name": "subscribe-user-sns"
            },
            "description": "subscribe subscribe-user-sns activity"
        },
        {
            "status": "REGISTERED",
            "creationDate": 1371454150.909,
            "activityType": {
                "version": "1",
                "name": "send-subscription-success"
            },
```

```
            "description": "subscribe send-subscription-success activity"
        }
    ]
}
```

「Amazon Simple Workflow Service API リファレンス」の「ListActivityTypes」も参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListActivityTypes」を参照してください。

### list-domains

次のコード例は、list-domains を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 登録済みドメインを一覧表示するには

次の list-domains コマンド例では、アカウントに登録した REGISTERED SWF ドメインを一覧表示します。

```
aws swf list-domains \
    --registration-status REGISTERED
```

出力:

```
{
  "domainInfos": [
    {
      "status": "REGISTERED",
      "name": "DataFrobotz"
    },
    {
      "status": "REGISTERED",
      "name": "erontest"
    }
  ]
}
```

詳細については、「Amazon Simple Workflow Service API リファレンス」の「ListDomains」を参照してください。

例 2: 非推奨にされたドメインを一覧表示するには

次の list-domains コマンド例では、アカウントに登録した DEPRECATED SWF ドメインを一覧表示します。非推奨にされたドメインは、新しいワークフローやアクティビティを登録することはできませんが、クエリすることはできます。

```
aws swf list-domains \
    --registration-status DEPRECATED
```

出力:

```
{
  "domainInfos": [
    {
      "status": "DEPRECATED",
      "name": "MyNeatNewDomain"
    }
  ]
}
```

詳細については、「Amazon Simple Workflow Service API リファレンス」の「ListDomains」を参照してください。

例 3: 登録済みドメインの最初のページを一覧表示するには

次の list-domains コマンド例では、--maximum-page-size オプションを使用してアカウントに登録した最初のページ REGISTERED SWF ドメインを一覧表示します。

```
aws swf list-domains \
    --registration-status REGISTERED \
    --maximum-page-size 1
```

出力:

```
{
    "domainInfos": [
        {
            "status": "REGISTERED",
            "name": "DataFrobotz"
        }
    ],
```

```
"nextPageToken": "AAAAKgAAAAEAAAAAAAAAA2QJKNtidVgd49TTeNwYcpD
+QKT2ynuEbibcQWe2QKrslMGe63gpS0MgZGpcpoKttL4OCXRFn98Xif557it
+wSZUsvUDtImjDLvguyuyyFdIZtvIxIKEOPm3k2r4OjAGaFsGOuVbrKljvla7wdU7FYH3OlkNCP8b7PBj9SBkUyGoiAg
}
```

詳細については、「Amazon Simple Workflow Service API リファレンス」の「ListDomains」を参照してください。

例 4: 登録済みドメインの指定された 1 ページを一覧表示するには

次の list-domains コマンド例では、--maximum-page-size オプションを使用してアカウントに登録した最初のページ REGISTERED SWF ドメインを一覧表示します。

nextPageToken 引数で --next-page-token の値を指定して、もう一度呼び出しを行うと、別のページの結果を取得できます。

```
aws swf list-domains \
    --registration-status REGISTERED \
    --maximum-page-size 1 \
    --next-page-token "AAAAKgAAAAEAAAAAAAAAA2QJKNtidVgd49TTeNwYcpD
+QKT2ynuEbibcQWe2QKrslMGe63gpS0MgZGpcpoKttL4OCXRFn98Xif557it
+wSZUsvUDtImjDLvguyuyyFdIZtvIxIKEOPm3k2r4OjAGaFsGOuVbrKljvla7wdU7FYH3OlkNCP8b7PBj9SBkUyGoiAg
```

出力:

```
{
    "domainInfos": [
        {
            "status": "REGISTERED",
            "name": "erontest"
        }
    ]
}
```

取得する結果のページがそれ以上存在しない場合、nextPageToken が、結果に返されることはありません。

詳細については、「Amazon Simple Workflow Service API リファレンス」の「ListDomains」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDomains」を参照してください。

### list-workflow-types

次のコード例は、list-workflow-types を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワークフロータイプの一覧表示

ドメインのワークフロータイプのリストを取得するには、swf list-workflow-types を使用します。--domain および --registration-status 引数は必須です。以下に簡単な例を示します。

```
aws swf list-workflow-types \
    --domain DataFrobtzz \
    --registration-status REGISTERED
```

出力:

```
{
    "typeInfos": [
        {
            "status": "REGISTERED",
            "creationDate": 1371454149.598,
            "description": "DataFrobtzz subscribe workflow",
            "workflowType": {
                "version": "v3",
                "name": "subscribe"
            }
        }
    ]
}
```

list-activity-types と同様、--name 引数を使用して特定の名前のワークフロータイプのみを選択し、--next-page-token と連携しながら --maximum-page-size 引数を使用して結果をページングできます。結果が返される順序を逆にするには、--reverse-order を使用します。

「Amazon Simple Workflow Service API リファレンス」の「ListWorkflowTypes」も参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListWorkflowTypes」を参照してください。

### register-domain

次のコード例は、register-domain を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドメインの登録

AWS CLI を使用して新しいドメインを登録できます。swf register-domain コマンドを使用します。必須パラメータは 2 つあります。ドメイン名を指定する --name と、このドメインのワークフロー実行データを保持する日数 (最大 90 日間) を整数で指定する --workflow-execution-retention-period-in-days です (詳細については「SWF に関するよくある質問」<https://aws.amazon.com/swf/faqs/#retain_limit> を参照)。ワークフロー実行データは、指定した日数が経過した後は保持されません。

```
aws swf register-domain \
    --name MyNeatNewDomain \
    --workflow-execution-retention-period-in-days 0
    ""
```

ドメインを登録すると何も返されませんが (""), swf list-domains または swf describe-domain を使用して、新しいドメインを表示できます。

```
aws swf list-domains \
    --registration-status REGISTERED
        {
            "domainInfos": [
                {
                    "status": "REGISTERED",
                    "name": "DataFrobotz"
                },
                {
                    "status": "REGISTERED",
                    "name": "MyNeatNewDomain"
                },
                {
                    "status": "REGISTERED",
                    "name": "erontest"
                }
            ]
        }
```

swf describe-domain を使用する:

```
aws swf describe-domain --
name MyNeatNewDomain
{
    "domainInfo": {
        "status": "REGISTERED",
        "name": "MyNeatNewDomain"
    },
    "configuration": {
        "workflowExecutionRetentionPeriodInDays": "0"

  }
}
```

「Amazon Simple Workflow Service API リファレンス」の「RegisterDomain」も参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegisterDomain」を参照してください。

### register-workflow-type

次のコード例は、register-workflow-type を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ワークフロータイプを登録する

AWS CLI を使用してワークフロータイプを登録するには、swf register-workflow-type コマンドを使用します。

```
aws swf register-workflow-type \
    --domain DataFrobtzz \
    --name "MySimpleWorkflow" \
    --workflow-version "v1"
```

コマンドが成功した場合、出力は生成されません。

エラーの場合 (例えば、同じワークフローを 2 回登録しようとしたり、存在しないドメインを指定しようとしたりした場合)、JSON でレスポンスを受け取ります。

```
{
    "message": "WorkflowType=[name=MySimpleWorkflow, version=v1]",
    "__type": "com.amazonaws.swf.base.model#TypeAlreadyExistsFault"
}
```

`--domain`、`--name`、`--workflow-version` は必須です。ワークフローの説明、タイムアウト、子ワークフローポリシーを設定することもできます。

詳細については、「Amazon Simple Storage Service API リファレンス」の「RegisterWorkflowType」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegisterWorkflowType」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Systems Manager の例

次のコード例は、Systems Manager で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `add-tags-to-resource`

次のコード例は、`add-tags-to-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: メンテナンスウィンドウにタグを追加するには

次の add-tags-to-resource の例では、指定されたメンテナンスウィンドウにタグを追加します。

```
aws ssm add-tags-to-resource \
    --resource-type "MaintenanceWindow" \
    --resource-id "mw-03eb9db428EXAMPLE" \
    --tags "Key=Stack,Value=Production"
```

このコマンドでは何も出力されません。

例 2: パラメータにタグを追加するには

次の add-tags-to-resource の例では、指定されたパラメータに 2 つのタグを追加します。

```
aws ssm add-tags-to-resource \
    --resource-type "Parameter" \
    --resource-id "My-Parameter" \
    --tags '[{"Key":"Region","Value":"East"},{"Key":"Environment",
 "Value":"Production"}]'
```

このコマンドでは何も出力されません。

例 3: SSM ドキュメントにタグを追加するには

次の add-tags-to-resource の例では、指定されたドキュメントにタグを追加します。

```
aws ssm add-tags-to-resource \
    --resource-type "Document" \
    --resource-id "My-Document" \
    --tags "Key=Quarter,Value=Q322"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Systems Manager リソースにタグを付ける」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddTagsToResource」を参照してください。

### associate-ops-item-related-item

次のコード例は、associate-ops-item-related-item を使用する方法を示しています。

AWS CLI

関連項目を関連付けるには

次の associate-ops-item-related-item の例では、関連項目を OpsItem に関連付けます。

```
aws ssm associate-ops-item-related-item \
    --ops-item-id "oi-649fExample" \
    --association-type "RelatesTo" \
    --resource-type "AWS::SSMIncidents::IncidentRecord" \
    --resource-uri "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/Example-Response-Plan/c2bde883-f7d5-343a-b13a-bf5fe9ea689f"
```

出力:

```
{
    "AssociationId": "61d7178d-a30d-4bc5-9b4e-a9e74EXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「OpsCenter で Incident Manager インシデントを操作する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateOpsItemRelatedItem」を参照してください。

### cancel-command

次のコード例は、cancel-command を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: すべてのインスタンスのコマンドをキャンセルするには

次の cancel-command の例では、すべてのインスタンスで既に実行されている、指定されたコマンドのキャンセルを試みます。

```
aws ssm cancel-command \
    --command-id "662add3d-5831-4a10-b64a-f2ff3EXAMPLE"
```

このコマンドでは何も出力されません。

例 2: 特定のインスタンスのコマンドをキャンセルするには

次の cancel-command の例では、指定されたインスタンスに対してのみ実行するコマンドのキャンセルを試みます。

```
aws ssm cancel-command \
    --command-id "662add3d-5831-4a10-b64a-f2ff3EXAMPLE"
    --instance-ids "i-02573cafcfEXAMPLE"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Systems Manager パラメータにタグをつける」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelCommand」を参照してください。

### cancel-maintenance-window-execution

次のコード例は、cancel-maintenance-window-execution を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メンテナンスウィンドウの実行をキャンセルするには

この cancel-maintenance-window-execution の例では、既に進行中の指定されたメンテナンスウィンドウの実行を停止します。

```
aws ssm cancel-maintenance-window-execution \
    --window-execution-id j2l8d5b5c-mw66-tk4d-r3g9-1d4d1EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "WindowExecutionId": "j2l8d5b5c-mw66-tk4d-r3g9-1d4d1EXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Systems Manager Maintenance Windows のチュートリアル (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CancelMaintenanceWindowExecution」を参照してください。

### create-activation

次のコード例は、create-activation を使用する方法を示しています。

AWS CLI

マネージドインスタンスのアクティベーションを作成するには

次の create-activation の例では、マネージドインスタンスのアクティベーションを作成します。

```
aws ssm create-activation \
    --default-instance-name "HybridWebServers" \
    --iam-role "HybridWebServersRole" \
    --registration-limit 5
```

出力:

```
{
    "ActivationId": "5743558d-563b-4457-8682-d16c3EXAMPLE",
    "ActivationCode": "dRmgnYaFv567vEXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「ステップ 4: ハイブリッド環境のマネージドインスタンスアクティベーションを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateActivation」を参照してください。

### create-association-batch

次のコード例は、create-association-batch を使用する方法を示しています。

AWS CLI

複数の関連付けを削除するには

この例では、設定ドキュメントを複数のインスタンスに関連付けます。出力では、成功したオペレーションと失敗したオペレーションのリストが返されます (該当する場合)。

コマンド:

```
aws ssm create-association-batch --entries "Name=AWS-
UpdateSSMAgent,InstanceId=i-1234567890abcdef0" "Name=AWS-
UpdateSSMAgent,InstanceId=i-9876543210abcdef0"
```

出力:

```
{
  "Successful": [
      {
          "Name": "AWS-UpdateSSMAgent",
          "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
          "AssociationVersion": "1",
          "Date": 1550504725.007,
          "LastUpdateAssociationDate": 1550504725.007,
          "Status": {
              "Date": 1550504725.007,
              "Name": "Associated",
              "Message": "Associated with AWS-UpdateSSMAgent"
          },
          "Overview": {
              "Status": "Pending",
              "DetailedStatus": "Creating"
          },
          "DocumentVersion": "$DEFAULT",
          "AssociationId": "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab",
          "Targets": [
              {
                  "Key": "InstanceIds",
                  "Values": [
                      "i-1234567890abcdef0"
                  ]
              }
          ]
      },
      {
          "Name": "AWS-UpdateSSMAgent",
          "InstanceId": "i-9876543210abcdef0",
          "AssociationVersion": "1",
          "Date": 1550504725.057,
          "LastUpdateAssociationDate": 1550504725.057,
          "Status": {
              "Date": 1550504725.057,
              "Name": "Associated",
```

```
            "Message": "Associated with AWS-UpdateSSMAgent"
        },
        "Overview": {
            "Status": "Pending",
            "DetailedStatus": "Creating"
        },
        "DocumentVersion": "$DEFAULT",
        "AssociationId": "9c9f7f20-5154-4fed-a83e-0123456789ab",
        "Targets": [
            {
                "Key": "InstanceIds",
                "Values": [
                    "i-9876543210abcdef0"
                ]
            }
        ]
    }
  ],
  "Failed": []
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateAssociationBatch」を参照してください。

### create-association

次のコード例は、create-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: インスタンス ID を使用してドキュメントを関連付けるには

この例では、インスタンス ID を使用して、設定ドキュメントをインスタンスに関連付けます。

```
aws ssm create-association \
    --instance-id "i-0cb2b964d3e14fd9f" \
    --name "AWS-UpdateSSMAgent"
```

出力:

```
{
    "AssociationDescription": {
```

```
        "Status": {
            "Date": 1487875500.33,
            "Message": "Associated with AWS-UpdateSSMAgent",
            "Name": "Associated"
        },
        "Name": "AWS-UpdateSSMAgent",
        "InstanceId": "i-0cb2b964d3e14fd9f",
        "Overview": {
            "Status": "Pending",
            "DetailedStatus": "Creating"
        },
        "AssociationId": "b7c3266e-a544-44db-877e-b20d3a108189",
        "DocumentVersion": "$DEFAULT",
        "LastUpdateAssociationDate": 1487875500.33,
        "Date": 1487875500.33,
        "Targets": [
            {
                "Values": [
                    "i-0cb2b964d3e14fd9f"
                ],
                "Key": "InstanceIds"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager API リファレンス」の「CreateAssociation」を参照してください。

例 2: ターゲットを使用してドキュメントを関連付けるには

この例では、ターゲットを使用して、設定ドキュメントをインスタンスに関連付けます。

```
aws ssm create-association \
    --name "AWS-UpdateSSMAgent" \
    --targets "Key=instanceids,Values=i-0cb2b964d3e14fd9f"
```

出力:

```
{
    "AssociationDescription": {
        "Status": {
            "Date": 1487875500.33,
```

```
            "Message": "Associated with AWS-UpdateSSMAgent",
            "Name": "Associated"
        },
        "Name": "AWS-UpdateSSMAgent",
        "InstanceId": "i-0cb2b964d3e14fd9f",
        "Overview": {
            "Status": "Pending",
            "DetailedStatus": "Creating"
        },
        "AssociationId": "b7c3266e-a544-44db-877e-b20d3a108189",
        "DocumentVersion": "$DEFAULT",
        "LastUpdateAssociationDate": 1487875500.33,
        "Date": 1487875500.33,
        "Targets": [
            {
                "Values": [
                    "i-0cb2b964d3e14fd9f"
                ],
                "Key": "InstanceIds"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager API リファレンス」の「CreateAssociation」を参照してください。

例 3: 1 回だけ実行される関連付けを作成するには

この例では、指定された日付および時刻に 1 回だけ実行される新しい関連付けを作成します。過去または現在の日付で作成された関連付け (処理されるまで日付は過去のものです) は、ただちに実行されます。

```
aws ssm create-association \
    --name "AWS-UpdateSSMAgent" \
    --targets "Key=instanceids,Values=i-0cb2b964d3e14fd9f" \
    --schedule-expression "at(2020-05-14T15:55:00)"  \
    --apply-only-at-cron-interval
```

出力:

```
{
```

```
    "AssociationDescription": {
        "Status": {
            "Date": 1487875500.33,
            "Message": "Associated with AWS-UpdateSSMAgent",
            "Name": "Associated"
        },
        "Name": "AWS-UpdateSSMAgent",
        "InstanceId": "i-0cb2b964d3e14fd9f",
        "Overview": {
            "Status": "Pending",
            "DetailedStatus": "Creating"
        },
        "AssociationId": "b7c3266e-a544-44db-877e-b20d3a108189",
        "DocumentVersion": "$DEFAULT",
        "LastUpdateAssociationDate": 1487875500.33,
        "Date": 1487875500.33,
        "Targets": [
            {
                "Values": [
                    "i-0cb2b964d3e14fd9f"
                ],
                "Key": "InstanceIds"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager API リファレンス」の「CreateAssociation」、または「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「リファレンス: Systems Manager の Cron 式および rate 式」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateAssociation」を参照してください。

### `create-document`

次のコード例は、`create-document` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドキュメントを作成するには

次の `create-document` の例では、新しい Systems Manager ドキュメントを作成します。

```
aws ssm create-document \
    --content file://exampleDocument.yml \
    --name "Example" \
    --document-type "Automation" \
    --document-format YAML
```

出力:

```
{
    "DocumentDescription": {
        "Hash": "fc2410281f40779e694a8b95975d0f9f316da8a153daa94e3d9921102EXAMPLE",
        "HashType": "Sha256",
        "Name": "Example",
        "Owner": "29884EXAMPLE",
        "CreatedDate": 1583256349.452,
        "Status": "Creating",
        "DocumentVersion": "1",
        "Description": "Document Example",
        "Parameters": [
            {
                "Name": "AutomationAssumeRole",
                "Type": "String",
                "Description": "(Required) The ARN of the role that allows
 Automation to perform the actions on your behalf. If no role is specified, Systems
 Manager Automation uses your IAM permissions to execute this document.",
                "DefaultValue": ""
            },
            {
                "Name": "InstanceId",
                "Type": "String",
                "Description": "(Required) The ID of the Amazon EC2 instance.",
                "DefaultValue": ""
            }
        ],
        "PlatformTypes": [
            "Windows",
            "Linux"
        ],
        "DocumentType": "Automation",
        "SchemaVersion": "0.3",
        "LatestVersion": "1",
        "DefaultVersion": "1",
        "DocumentFormat": "YAML",
```

```
        "Tags": []
    }
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「SSM ドキュメントコンテンツを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateDocument」を参照してください。

### create-maintenance-window

次のコード例は、create-maintenance-window を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: メンテナンスウィンドウを作成するには

次の create-maintenance-window の例では、5 分ごとに最大 2 時間 (必要に応じて) の新しいメンテナンスウィンドウを作成し、メンテナンスウィンドウの実行終了から 1 時間以内に新しいタスクが開始されないようにします。また、関連付けられていないターゲット (メンテナンスウィンドウに登録されていないインスタンス) を許可し、カスタムタグを使用することで、その作成者がチュートリアルで使用する意図があることを示します。

```
aws ssm create-maintenance-window \
    --name "My-Tutorial-Maintenance-Window" \
    --schedule "rate(5 minutes)" \
    --duration 2 --cutoff 1 \
    --allow-unassociated-targets \
    --tags "Key=Purpose,Value=Tutorial"
```

出力:

```
{
    "WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE"
}
```

例 2: 1 回だけ実行されるメンテナンスウィンドウを作成するには

次の create-maintenance-window の例では、指定した日付および時刻に 1 回だけ実行される新しいメンテナンスウィンドウを作成します。

```
aws ssm create-maintenance-window \
    --name My-One-Time-Maintenance-Window \
    --schedule "at(2020-05-14T15:55:00)" \
    --duration 5 \
    --cutoff 2 \
    --allow-unassociated-targets \
    --tags "Key=Environment,Value=Production"
```

出力:

```
{
    "WindowId": "mw-01234567890abcdef"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Maintenance Windows」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateMaintenanceWindow」を参照してください。

### create-ops-item

次のコード例は、create-ops-item を使用する方法を示しています。

AWS CLI

OpsItems を作成するには

次の create-ops-item の例は、OperationalData の /aws/resources キーを使用して、Amazon DynamoDB 関連リソースで OpsItem を作成します。

```
aws ssm create-ops-item \
    --title "EC2 instance disk full" \
    --description "Log clean up may have failed which caused the disk to be full" \
    --priority 2 \
    --source ec2 \
    --operational-data '{"/aws/resources":{"Value":"[{\"arn
\": \"arn:aws:dynamodb:us-west-2:12345678:table/OpsItems
\"}]","Type":"SearchableString"}}' \
    --notifications Arn="arn:aws:sns:us-west-2:12345678:TestUser"
```

出力:

```
{
    "OpsItemId": "oi-1a2b3c4d5e6f"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「OpsItems の作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateOpsItem」を参照してください。

### create-patch-baseline

次のコード例は、create-patch-baseline を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 自動承認を設定したパッチベースラインを作成するには

次の create-patch-baseline の例では、Microsoft からリリースされてから 7 日後に本番環境のパッチを承認する Windows Server のパッチベースラインを作成します。

```
aws ssm create-patch-baseline \
    --name "Windows-Production-Baseline-AutoApproval" \
    --operating-system "WINDOWS" \
    --approval-
rules "PatchRules=[{PatchFilterGroup={PatchFilters=[{Key=MSRC_SEVERITY,Values=[Critical,Impo
{Key=CLASSIFICATION,Values=[SecurityUpdates,Updates,UpdateRollups,CriticalUpdates]}]},Approv
 \
    --description "Baseline containing all updates approved for Windows Server
 production systems"
```

出力:

```
{
    "BaselineId": "pb-045f10b4f3EXAMPLE"
}
```

例 2: 承認のカットオフ日を設定したパッチベースラインを作成するには

次の create-patch-baseline の例では、2020 年 7 月 7 日より前にリリースされた本番環境のすべてのパッチを承認する Windows Server のパッチベースラインを作成します。

```
aws ssm create-patch-baseline \
    --name "Windows-Production-Baseline-AutoApproval" \
    --operating-system "WINDOWS" \
    --approval-
rules "PatchRules=[{PatchFilterGroup={PatchFilters=[{Key=MSRC_SEVERITY,Values=[Critical,Impo
{Key=CLASSIFICATION,Values=[SecurityUpdates,Updates,UpdateRollups,CriticalUpdates]}]},Approv
 \
    --description "Baseline containing all updates approved for Windows Server
 production systems"
```

出力:

```
{
    "BaselineId": "pb-045f10b4f3EXAMPLE"
}
```

例 3: 承認ルールを JSON ファイルに保存してパッチベースラインを作成するには

次の create-patch-baseline の例では、Amazon Linux 2017.09 のパッチベースラインを作成し、リリースされてから 7 日後に本番環境のパッチを承認し、パッチベースラインの承認ルールを指定し、パッチのカスタムリポジトリを指定します。

```
aws ssm create-patch-baseline \
    --cli-input-json file://my-amazon-linux-approval-rules-and-repo.json
```

my-amazon-linux-approval-rules-and-repo.json の内容:

```
{
    "Name": "Amazon-Linux-2017.09-Production-Baseline",
    "Description": "My approval rules patch baseline for Amazon Linux 2017.09
 instances",
    "OperatingSystem": "AMAZON_LINUX",
    "Tags": [
        {
            "Key": "Environment",
            "Value": "Production"
        }
    ],
    "ApprovalRules": {
        "PatchRules": [
            {
                "ApproveAfterDays": 7,
```

```
                "EnableNonSecurity": true,
                "PatchFilterGroup": {
                    "PatchFilters": [
                        {
                            "Key": "SEVERITY",
                            "Values": [
                                "Important",
                                "Critical"
                            ]
                        },
                        {
                            "Key": "CLASSIFICATION",
                            "Values": [
                                "Security",
                                "Bugfix"
                            ]
                        },
                        {
                            "Key": "PRODUCT",
                            "Values": [
                                "AmazonLinux2017.09"
                            ]
                        }
                    ]
                }
            }
        ]
    },
    "Sources": [
        {
            "Name": "My-AL2017.09",
            "Products": [
                "AmazonLinux2017.09"
            ],
            "Configuration": "[amzn-main] \nname=amzn-main-Base
\nmirrorlist=http://repo./$awsregion./$awsdomain//$releasever/main/mirror.list //
nmirrorlist_expire=300//nmetadata_expire=300 \npriority=10 \nfailovermethod=priority
 \nfastestmirror_enabled=0 \ngpgcheck=1 \ngpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-
KEY-amazon-ga \nenabled=1 \nretries=3 \ntimeout=5\nreport_instanceid=yes"
        }
    ]
}
```

例 4: 承認するパッチと拒否するパッチを指定したパッチベースラインを作成するには

次の create-patch-baseline の例では、デフォルトの承認ルールの例外として、承認するパッチと拒否するパッチを明示的に指定します。

```
aws ssm create-patch-baseline \
    --name "Amazon-Linux-2017.09-Alpha-Baseline" \
    --description "My custom approve/reject patch baseline for Amazon Linux 2017.09
 instances" \
    --operating-system "AMAZON_LINUX" \
    --approved-patches "CVE-2018-1234567,example-pkg-EE-2018*.amzn1.noarch" \
    --approved-patches-compliance-level "HIGH" \
    --approved-patches-enable-non-security \
    --tags "Key=Environment,Value=Alpha"
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「カスタムパッチベースラインを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreatePatchBaseline」を参照してください。

### create-resource-data-sync

次のコード例は、create-resource-data-sync を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースデータの同期を作成するには

この例では、リソースデータの同期を作成します。コマンドが成功した場合、出力はありません。

コマンド:

```
aws ssm create-resource-data-sync --sync-name "ssm-resource-data-sync" --s3-
destination "BucketName=ssm-bucket,Prefix=inventory,SyncFormat=JsonSerDe,Region=us-
east-1"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateResourceDataSync」を参照してください。

### delete-activation

次のコード例は、delete-activation を使用する方法を示しています。

AWS CLI

マネージドインスタンスのアクティベーションを削除するには

次の delete-activation の例では、マネージドインスタンスのアクティベーションを削除します。

```
aws ssm delete-activation \
    --activation-id "aa673477-d926-42c1-8757-1358cEXAMPLE"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「ハイブリッドおよびマルチクラウド環境に AWS Systems Manager をセットアップする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteActivation」を参照してください。

### delete-association

次のコード例は、delete-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 関連付け ID を使用して関連付けを削除するには

次の delete-association の例では、指定された関連付け ID の関連付けを削除します。コマンドが成功した場合、出力はありません。

```
aws ssm delete-association \
    --association-id "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「関連付けの編集と新しいバージョンの作成」を参照してください。

例 2: 関連付けを削除するには

次の delete-association の例では、インスタンスとドキュメント間の関連付けを削除します。コマンドが成功した場合、出力はありません。

```
aws ssm delete-association \
    --instance-id "i-1234567890abcdef0" \
    --name "AWS-UpdateSSMAgent"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Systems Manager の関連付けの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAssociation」を参照してください。

### delete-document

次のコード例は、delete-document を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドキュメントを削除するには

次の delete-document の例では、Systems Manager ドキュメントを削除します。

```
aws ssm delete-document \
    --name "Example"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「SSM ドキュメントコンテンツを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDocument」を参照してください。

### delete-inventory

次のコード例は、delete-inventory を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムインベントリタイプを削除するには

この例では、カスタムインベントリスキーマを削除します。

コマンド:

```
aws ssm delete-inventory --type-name "Custom:RackInfo" --schema-delete-
option "DeleteSchema"
```

出力:

```
{
  "DeletionId": "d72ac9e8-1f60-4d40-b1c6-bf8c78c68c4d",
  "TypeName": "Custom:RackInfo",
  "DeletionSummary": {
      "TotalCount": 1,
      "RemainingCount": 1,
      "SummaryItems": [
          {
              "Version": "1.0",
              "Count": 1,
              "RemainingCount": 1
          }
      ]
  }
}
```

カスタムインベントリタイプを無効にするには

この例では、カスタムインベントリスキーマを無効にします。

コマンド:

```
aws ssm delete-inventory --type-name "Custom:RackInfo" --schema-delete-
option "DisableSchema"
```

出力:

```
{
  "DeletionId": "6961492a-8163-44ec-aa1e-923364dd0850",
```

```
  "TypeName": "Custom:RackInformation",
  "DeletionSummary": {
      "TotalCount": 0,
      "RemainingCount": 0,
      "SummaryItems": []
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteInventory」を参照してください。

### delete-maintenance-window

次のコード例は、delete-maintenance-window を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メンテナンスウィンドウを削除するには

この delete-maintenance-window の例では、指定されたメンテナンスウィンドウを削除します。

```
aws ssm delete-maintenance-window \
    --window-id "mw-1a2b3c4d5e6f7g8h9"
```

出力:

```
{
    "WindowId":"mw-1a2b3c4d5e6f7g8h9"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「メンテナンスウィンドウの削除 (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteMaintenanceWindow」を参照してください。

### delete-parameter

次のコード例は、delete-parameter を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パラメータを削除をするには

次の delete-parameter の例では、指定された単一のパラメータを削除します。

```
aws ssm delete-parameter \
    --name "MyParameter"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Parameter Store の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteParameter」を参照してください。

### delete-parameters

次のコード例は、delete-parameters を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パラメータのリストを削除するには

次の delete-parameters の例では、指定されたパラメータを削除します。

```
aws ssm delete-parameters \
    --names "MyFirstParameter" "MySecondParameter" "MyInvalidParameterName"
```

出力:

```
{
    "DeletedParameters": [
        "MyFirstParameter",
        "MySecondParameter"
    ],
    "InvalidParameters": [
        "MyInvalidParameterName"
    ]
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Parameter Store の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteParameters」を参照してください。

### delete-patch-baseline

次のコード例は、delete-patch-baseline を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パッチベースラインを削除するには

次の delete-patch-baseline の例では、指定されたパッチベースラインを削除します。

```
aws ssm delete-patch-baseline \
    --baseline-id "pb-045f10b4f382baeda"
```

出力:

```
{
    "BaselineId": "pb-045f10b4f382baeda"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「パッチベースラインの更新または削除 (コンソール)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePatchBaseline」を参照してください。

### delete-resource-data-sync

次のコード例は、delete-resource-data-sync を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースデータの同期を削除するには

この例では、リソースデータの同期を削除します。コマンドが成功した場合、出力はありません。

コマンド:

```
aws ssm delete-resource-data-sync --sync-name "ssm-resource-data-sync"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteResourceDataSync」を参照してください。

### deregister-managed-instance

次のコード例は、deregister-managed-instance を使用する方法を示しています。

AWS CLI

マネージドインスタンスを登録解除するには

次の deregister-managed-instance の例では、指定されたマネージドインスタンスを登録解除します。

```
aws ssm deregister-managed-instance \
    --instance-id 'mi-08ab247cdfEXAMPLE'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「ハイブリッドおよびマルチクラウド環境でのマネージドノードの登録解除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeregisterManagedInstance」を参照してください。

### deregister-patch-baseline-for-patch-group

次のコード例は、deregister-patch-baseline-for-patch-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パッチグループをパッチベースラインから登録解除するには

次の deregister-patch-baseline-for-patch-group の例では、指定されたパッチグループを指定されたパッチベースラインから登録解除します。

```
aws ssm deregister-patch-baseline-for-patch-group \
    --patch-group "Production" \
    --baseline-id "pb-0ca44a362fEXAMPLE"
```

出力:

```
{
  "PatchGroup":"Production",
  "BaselineId":"pb-0ca44a362fEXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「パッチベースラインにパッチグループを追加します」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeregisterPatchBaselineForPatchGroup」を参照してください。

### deregister-target-from-maintenance-window

次のコード例は、deregister-target-from-maintenance-window を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メンテナンスウィンドウからターゲットを削除するには

次のderegister-target-from-maintenance-window の例では、指定されたターゲットを指定されたメンテナンスウィンドウから削除します。

```
aws ssm deregister-target-from-maintenance-window \
    --window-id "mw-ab12cd34ef56gh78" \
    --window-target-id "1a2b3c4d-1a2b-1a2b-1a2b-1a2b3c4d-1a2"
```

出力:

```
{
    "WindowId":"mw-ab12cd34ef56gh78",
    "WindowTargetId":"1a2b3c4d-1a2b-1a2b-1a2b-1a2b3c4d-1a2"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「メンテナンスウィンドウの更新 (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeregisterTargetFromMaintenanceWindow」を参照してください。

### deregister-task-from-maintenance-window

次のコード例は、deregister-task-from-maintenance-window を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メンテナンスウィンドウからタスクを削除するには

次の deregister-task-from-maintenance-window 例では、指定されたタスクを指定されたメンテナンスウィンドウから削除します。

```
aws ssm deregister-task-from-maintenance-window \
    --window-id "mw-ab12cd34ef56gh78" \
    --window-task-id "1a2b3c4d-1a2b-1a2b-1a2b-1a2b3c4d5e6c"
```

出力:

```
{
    "WindowTaskId":"1a2b3c4d-1a2b-1a2b-1a2b-1a2b3c4d5e6c",
    "WindowId":"mw-ab12cd34ef56gh78"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Systems Manager Maintenance Windows のチュートリアル (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeregisterTaskFromMaintenanceWindow」を参照してください。

### describe-activations

次のコード例は、describe-activations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクティベーションについて表示するには

次の describe-activations の例では、AWS アカウントのアクティベーションに関する詳細情報を一覧表示します。

```
aws ssm describe-activations
```

出力:

```
{
    "ActivationList": [
        {
            "ActivationId": "5743558d-563b-4457-8682-d16c3EXAMPLE",
            "Description": "Example1",
            "IamRole": "HybridWebServersRole,
            "RegistrationLimit": 5,
            "RegistrationsCount": 5,
            "ExpirationDate": 1584316800.0,
            "Expired": false,
            "CreatedDate": 1581954699.792
        },
        {
            "ActivationId": "3ee0322b-f62d-40eb-b672-13ebfEXAMPLE",
            "Description": "Example2",
            "IamRole": "HybridDatabaseServersRole",
            "RegistrationLimit": 5,
            "RegistrationsCount": 5,
            "ExpirationDate": 1580515200.0,
            "Expired": true,
            "CreatedDate": 1578064132.002
        },
    ]
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「ステップ 4: ハイブリッド環境のマネージドインスタンスアクティベーションを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeActivations」を参照してください。

### describe-association-execution-targets

次のコード例は、describe-association-execution-targets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

関連付けの実行の詳細情報を取得するには

次の describe-association-execution-targets の例では、指定された関連付けの実行を記述します。

```
aws ssm describe-association-execution-targets \
    --association-id "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab" \
    --execution-id "7abb6378-a4a5-4f10-8312-0123456789ab"
```

出力:

```
{
    "AssociationExecutionTargets": [
        {
            "AssociationId": "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab",
            "AssociationVersion": "1",
            "ExecutionId": "7abb6378-a4a5-4f10-8312-0123456789ab",
            "ResourceId": "i-1234567890abcdef0",
            "ResourceType": "ManagedInstance",
            "Status": "Success",
            "DetailedStatus": "Success",
            "LastExecutionDate": 1550505538.497,
            "OutputSource": {
                "OutputSourceId": "97fff367-fc5a-4299-aed8-0123456789ab",
                "OutputSourceType": "RunCommand"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「関連付けの履歴の表示」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAssociationExecutionTargets」を参照してください。

### describe-association-executions

次のコード例は、describe-association-executions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 関連付けのすべての実行に関する詳細情報を取得するには

次の describe-association-executions の例では、指定された関連付けのすべての実行を記述します。

```
aws ssm describe-association-executions \
    --association-id "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab"
```

出力:

```
{
    "AssociationExecutions": [
        {
            "AssociationId": "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab",
            "AssociationVersion": "1",
            "ExecutionId": "474925ef-1249-45a2-b93d-0123456789ab",
            "Status": "Success",
            "DetailedStatus": "Success",
            "CreatedTime": 1550505827.119,
            "ResourceCountByStatus": "{Success=1}"
        },
        {
            "AssociationId": "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab",
            "AssociationVersion": "1",
            "ExecutionId": "7abb6378-a4a5-4f10-8312-0123456789ab",
            "Status": "Success",
            "DetailedStatus": "Success",
            "CreatedTime": 1550505536.843,
            "ResourceCountByStatus": "{Success=1}"
        },
        ...
    ]
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「関連付けの履歴の表示」を参照してください。

例 2: 特定の日付および時刻より後における、関連付けのすべての実行の詳細情報を取得するには

次の describe-association-executions の例では、指定した日付および時刻より後における関連付けのすべての実行を記述します。

```
aws ssm describe-association-executions \
    --association-id "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab" \
    --filters "Key=CreatedTime,Value=2019-02-18T16:00:00Z,Type=GREATER_THAN"
```

出力:

```
{
    "AssociationExecutions": [
        {
            "AssociationId": "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab",
            "AssociationVersion": "1",
            "ExecutionId": "474925ef-1249-45a2-b93d-0123456789ab",
            "Status": "Success",
            "DetailedStatus": "Success",
            "CreatedTime": 1550505827.119,
            "ResourceCountByStatus": "{Success=1}"
        },
        {
            "AssociationId": "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab",
            "AssociationVersion": "1",
            "ExecutionId": "7abb6378-a4a5-4f10-8312-0123456789ab",
            "Status": "Success",
            "DetailedStatus": "Success",
            "CreatedTime": 1550505536.843,
            "ResourceCountByStatus": "{Success=1}"
        },
        ...
    ]
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「関連付けの履歴の表示」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAssociationExecutions」を参照してください。

### describe-association

次のコード例は、describe-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 関連付けの詳細情報を取得するには

次の describe-association の例では、指定された関連付け ID の関連付けを記述します。

```
aws ssm describe-association \
    --association-id "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab"
```

出力:

```
{
    "AssociationDescription": {
        "Name": "AWS-GatherSoftwareInventory",
        "AssociationVersion": "1",
        "Date": 1534864780.995,
        "LastUpdateAssociationDate": 1543235759.81,
        "Overview": {
            "Status": "Success",
            "AssociationStatusAggregatedCount": {
                "Success": 2
            }
        },
        "DocumentVersion": "$DEFAULT",
        "Parameters": {
            "applications": [
                "Enabled"
            ],
            "awsComponents": [
                "Enabled"
            ],
            "customInventory": [
                "Enabled"
            ],
            "files": [
                ""
            ],
            "instanceDetailedInformation": [
                "Enabled"
            ],
            "networkConfig": [
                "Enabled"
            ],
```

```
            "services": [
                "Enabled"
            ],
            "windowsRegistry": [
                ""
            ],
            "windowsRoles": [
                "Enabled"
            ],
            "windowsUpdates": [
                "Enabled"
            ]
        },
        "AssociationId": "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab",
        "Targets": [
            {
                "Key": "InstanceIds",
                "Values": [
                    "*"
                ]
            }
        ],
        "ScheduleExpression": "rate(24 hours)",
        "LastExecutionDate": 1550501886.0,
        "LastSuccessfulExecutionDate": 1550501886.0,
        "AssociationName": "Inventory-Association"
    }
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「関連付けの編集と新しいバージョンの作成」を参照してください。

例 2: 特定のインスタンスとドキュメントの関連付けの詳細情報を取得するには

次の describe-association の例では、インスタンスとドキュメントの関連付けを記述します。

```
aws ssm describe-association \
    --instance-id "i-1234567890abcdef0" \
    --name "AWS-UpdateSSMAgent"
```

出力:

```
{
    "AssociationDescription": {
        "Status": {
            "Date": 1487876122.564,
            "Message": "Associated with AWS-UpdateSSMAgent",
            "Name": "Associated"
        },
        "Name": "AWS-UpdateSSMAgent",
        "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
        "Overview": {
            "Status": "Pending",
            "DetailedStatus": "Associated",
            "AssociationStatusAggregatedCount": {
                "Pending": 1
            }
        },
        "AssociationId": "d8617c07-2079-4c18-9847-1234567890ab",
        "DocumentVersion": "$DEFAULT",
        "LastUpdateAssociationDate": 1487876122.564,
        "Date": 1487876122.564,
        "Targets": [
            {
                "Values": [
                    "i-1234567890abcdef0"
                ],
                "Key": "InstanceIds"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「関連付けの編集と新しいバージョンの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAssociation」を参照してください。

### describe-automation-executions

次のコード例は、describe-automation-executions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オートメーションの実行を記述するには

次の describe-automation-executions の例では、オートメーションの実行の詳細情報を表示します。

```
aws ssm describe-automation-executions \
    --filters Key=ExecutionId,Values=73c8eef8-f4ee-4a05-820c-e354fEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "AutomationExecutionMetadataList": [
        {
            "AutomationExecutionId": "73c8eef8-f4ee-4a05-820c-e354fEXAMPLE",
            "DocumentName": "AWS-StartEC2Instance",
            "DocumentVersion": "1",
            "AutomationExecutionStatus": "Success",
            "ExecutionStartTime": 1583737233.748,
            "ExecutionEndTime": 1583737234.719,
            "ExecutedBy": "arn:aws:sts::29884EXAMPLE:assumed-role/mw_service_role/
OrchestrationService",
            "LogFile": "",
            "Outputs": {},
            "Mode": "Auto",
            "Targets": [],
            "ResolvedTargets": {
                "ParameterValues": [],
                "Truncated": false
            },
            "AutomationType": "Local"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「シンプルなオートメーションを実行する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAutomationExecutions」を参照してください。

### describe-automation-step-executions

次のコード例は、describe-automation-step-executions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: オートメーションの実行におけるすべてのステップを表示するには

次の describe-automation-step-executions の例では、オートメーションの実行におけるステップの詳細情報を表示します。

```
aws ssm describe-automation-step-executions \
    --automation-execution-id 73c8eef8-f4ee-4a05-820c-e354fEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "StepExecutions": [
        {
            "StepName": "startInstances",
            "Action": "aws:changeInstanceState",
            "ExecutionStartTime": 1583737234.134,
            "ExecutionEndTime": 1583737234.672,
            "StepStatus": "Success",
            "Inputs": {
                "DesiredState": "\"running\"",
                "InstanceIds": "[\"i-0cb99161f6EXAMPLE\"]"
            },
            "Outputs": {
                "InstanceStates": [
                    "running"
                ]
            },
            "StepExecutionId": "95e70479-cf20-4d80-8018-7e4e2EXAMPLE",
            "OverriddenParameters": {}
        }
    ]
}
```

例 2: オートメーションの実行における特定のステップを表示するには

次の describe-automation-step-executions の例では、オートメーションの実行における特定のステップの詳細情報を表示します。

```
aws ssm describe-automation-step-executions \
    --automation-execution-id 73c8eef8-f4ee-4a05-820c-e354fEXAMPLE \
    --filters Key=StepExecutionId,Values=95e70479-cf20-4d80-8018-7e4e2EXAMPLE
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「オートメーションをステップごとに実行する (コマンドライン)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAutomationStepExecutions」を参照してください。

### describe-available-patches

次のコード例は、describe-available-patches を使用する方法を示しています。

AWS CLI

利用可能なパッチを取得するには

次のdescribe-available-patches の例では、Windows Server 2019 で利用でき、MSRC 重要度が「緊急」のすべてのパッチに関する詳細情報を取得します。

```
aws ssm describe-available-patches \
    --
filters "Key=PRODUCT,Values=WindowsServer2019" "Key=MSRC_SEVERITY,Values=Critical"
```

出力:

```
{
    "Patches": [
        {
            "Id": "fe6bd8c2-3752-4c8b-ab3e-1a7ed08767ba",
            "ReleaseDate": 1544047205.0,
            "Title": "2018-11 Update for Windows Server 2019 for x64-based Systems
 (KB4470788)",
            "Description": "Install this update to resolve issues in Windows. For a
 complete listing of the issues that are included in this update, see the associated
 Microsoft Knowledge Base article for more information. After you install this item,
 you may have to restart your computer.",
            "ContentUrl": "https://support.microsoft.com/en-us/kb/4470788",
            "Vendor": "Microsoft",
            "ProductFamily": "Windows",
```

```
            "Product": "WindowsServer2019",
            "Classification": "SecurityUpdates",
            "MsrcSeverity": "Critical",
            "KbNumber": "KB4470788",
            "MsrcNumber": "",
            "Language": "All"
        },
        {
            "Id": "c96115e1-5587-4115-b851-22baa46a3f11",
            "ReleaseDate": 1549994410.0,
            "Title": "2019-02 Security Update for Adobe Flash Player for Windows
 Server 2019 for x64-based Systems (KB4487038)",
            "Description": "A security issue has been identified in a Microsoft
 software product that could affect your system. You can help protect your system
 by installing this update from Microsoft. For a complete listing of the issues that
 are included in this update, see the associated Microsoft Knowledge Base article.
 After you install this update, you may have to restart your system.",
            "ContentUrl": "https://support.microsoft.com/en-us/kb/4487038",
            "Vendor": "Microsoft",
            "ProductFamily": "Windows",
            "Product": "WindowsServer2019",
            "Classification": "SecurityUpdates",
            "MsrcSeverity": "Critical",
            "KbNumber": "KB4487038",
            "MsrcNumber": "",
            "Language": "All"
        },
        ...
    ]
}
```

特定のパッチの詳細情報を取得するには

次の describe-available-patches の例では、指定されたパッチの詳細情報を取得します。

```
aws ssm describe-available-patches \
    --filters "Key=PATCH_ID,Values=KB4480979"
```

出力:

```
{
    "Patches": [
        {
```

```
            "Id": "680861e3-fb75-432e-818e-d72e5f2be719",
            "ReleaseDate": 1546970408.0,
            "Title": "2019-01 Security Update for Adobe Flash Player for Windows
 Server 2016 for x64-based Systems (KB4480979)",
            "Description": "A security issue has been identified in a Microsoft
 software product that could affect your system. You can help protect your system
 by installing this update from Microsoft. For a complete listing of the issues that
 are included in this update, see the associated Microsoft Knowledge Base article.
 After you install this update, you may have to restart your system.",
            "ContentUrl": "https://support.microsoft.com/en-us/kb/4480979",
            "Vendor": "Microsoft",
            "ProductFamily": "Windows",
            "Product": "WindowsServer2016",
            "Classification": "SecurityUpdates",
            "MsrcSeverity": "Critical",
            "KbNumber": "KB4480979",
            "MsrcNumber": "",
            "Language": "All"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Patch Manager の動作の仕組み」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeAvailablePatches」を参照してください。

### describe-document-permission

次のコード例は、describe-document-permission を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドキュメントのアクセス許可を表示するには

次の describe-document-permission の例では、パブリックに共有されている Systems Manager ドキュメントに関するアクセス許可の詳細情報を表示します。

```
aws ssm describe-document-permission \
    --name "Example" \
    --permission-type "Share"
```

出力:

```
{
    "AccountIds": [
        "all"
    ],
    "AccountSharingInfoList": [
        {
            "AccountId": "all",
            "SharedDocumentVersion": "$DEFAULT"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「SSM ドキュメントの共有」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDocumentPermission」を参照してください。

### describe-document

次のコード例は、describe-document を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドキュメントの詳細情報を表示するには

次のdescribe-document の例では、AWS アカウントの Systems Manager ドキュメントに関する詳細情報を表示します。

```
aws ssm describe-document \
    --name "Example"
```

出力:

```
{
    "Document": {
        "Hash": "fc2410281f40779e694a8b95975d0f9f316da8a153daa94e3d9921102EXAMPLE",
        "HashType": "Sha256",
        "Name": "Example",
        "Owner": "29884EXAMPLE",
```

```
        "CreatedDate": 1583257938.266,
        "Status": "Active",
        "DocumentVersion": "1",
        "Description": "Document Example",
        "Parameters": [
            {
                "Name": "AutomationAssumeRole",
                "Type": "String",
                "Description": "(Required) The ARN of the role that allows
 Automation to perform the actions on your behalf. If no role is specified, Systems
 Manager Automation uses your IAM permissions to execute this document.",
                "DefaultValue": ""
            },
            {
                "Name": "InstanceId",
                "Type": "String",
                "Description": "(Required) The ID of the Amazon EC2 instance.",
                "DefaultValue": ""
            }
        ],
        "PlatformTypes": [
            "Windows",
            "Linux"
        ],
        "DocumentType": "Automation",
        "SchemaVersion": "0.3",
        "LatestVersion": "1",
        "DefaultVersion": "1",
        "DocumentFormat": "YAML",
        "Tags": []
    }
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「SSM ドキュメントコンテンツを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDocument」を参照してください。

### describe-effective-instance-associations

次のコード例は、describe-effective-instance-associations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスの有効な関連付けの詳細情報を取得するには

次の describe-effective-instance-associations の例では、インスタンスの有効な関連付けに関する詳細情報を取得します。

コマンド:

```
aws ssm describe-effective-instance-associations --instance-id "i-1234567890abcdef0"
```

出力:

```
{
    "Associations": [
        {
            "AssociationId": "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab",
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "Content": "{\n    \"schemaVersion\": \"1.2\",\n    \"description\":
 \"Update the Amazon SSM Agent to the latest version or specified version.\",\n
   \"parameters\": {\n        \"version\": {\n            \"default\": \"\",\n
         \"description\": \"(Optional) A specific version of the Amazon SSM Agent
 to install. If not specified, the agent will be updated to the latest version.\",
\n            \"type\": \"String\"\n        },\n        \"allowDowngrade\": {\n
            \"default\": \"false\",\n            \"description\": \"(Optional)
 Allow the Amazon SSM Agent service to be downgraded to an earlier version. If
 set to false, the service can be upgraded to newer versions only (default). If
 set to true, specify the earlier version.\",\n            \"type\": \"String\",
\n            \"allowedValues\": [\n                \"true\",\n
 \"false\"\n            ]\n        }\n    },\n    \"runtimeConfig\": {\n
 \"aws:updateSsmAgent\": {\n            \"properties\": [\n                {\n
              \"agentName\": \"amazon-ssm-agent\",\n                \"source\":
 \"https://s3.{Region}.amazonaws.com/amazon-ssm-{Region}/ssm-agent-manifest.json\",
\n                \"allowDowngrade\": \"{{ allowDowngrade }}\",\n
 \"targetVersion\": \"{{ version }}\"\n                }\n            ]\n        }\n
    }\n}\n",
            "AssociationVersion": "1"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEffectiveInstanceAssociations」を参照してください。

### describe-effective-patches-for-patch-baseline

次のコード例は、describe-effective-patches-for-patch-baseline を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: カスタムパッチベースラインで定義されている、すべてのパッチを取得するには

次の describe-effective-patches-for-patch-baseline の例では、現在の AWS アカウントのカスタムパッチベースラインで定義されているパッチを返します。カスタムベースラインの場合、--baseline-id には ID のみが必要であることに注意してください。

```
aws ssm describe-effective-patches-for-patch-baseline \
    --baseline-id "pb-08b654cf9b9681f04"
```

出力:

```
{
    "EffectivePatches": [
        {
            "Patch": {
                "Id": "fe6bd8c2-3752-4c8b-ab3e-1a7ed08767ba",
                "ReleaseDate": 1544047205.0,
                "Title": "2018-11 Update for Windows Server 2019 for x64-based
 Systems (KB4470788)",
                "Description": "Install this update to resolve issues in Windows.
 For a complete listing of the issues that are included in this update, see the
 associated Microsoft Knowledge Base article for more information. After you install
 this item, you may have to restart your computer.",
                "ContentUrl": "https://support.microsoft.com/en-us/kb/4470788",
                "Vendor": "Microsoft",
                "ProductFamily": "Windows",
                "Product": "WindowsServer2019",
                "Classification": "SecurityUpdates",
                "MsrcSeverity": "Critical",
                "KbNumber": "KB4470788",
                "MsrcNumber": "",
                "Language": "All"
            },
            "PatchStatus": {
                "DeploymentStatus": "APPROVED",
```

```
                "ComplianceLevel": "CRITICAL",
                "ApprovalDate": 1544047205.0
            }
        },
        {
            "Patch": {
                "Id": "915a6b1a-f556-4d83-8f50-b2e75a9a7e58",
                "ReleaseDate": 1549994400.0,
                "Title": "2019-02 Cumulative Update for .NET Framework 3.5 and 4.7.2
 for Windows Server 2019 for x64 (KB4483452)",
                "Description": "A security issue has been identified in a Microsoft
 software product that could affect your system. You can help protect your system by
 installing this update from Microsoft. For a complete listing of the issues that
 are included in this update, see the associated Microsoft Knowledge Base article.
 After you install this update, you may have to restart your system.",
                "ContentUrl": "https://support.microsoft.com/en-us/kb/4483452",
                "Vendor": "Microsoft",
                "ProductFamily": "Windows",
                "Product": "WindowsServer2019",
                "Classification": "SecurityUpdates",
                "MsrcSeverity": "Important",
                "KbNumber": "KB4483452",
                "MsrcNumber": "",
                "Language": "All"
            },
            "PatchStatus": {
                "DeploymentStatus": "APPROVED",
                "ComplianceLevel": "CRITICAL",
                "ApprovalDate": 1549994400.0
            }
        },
        ...
    ],
    "NextToken": "--token string truncated--"
}
```

例 2: AWS マネージドパッチベースラインで定義されている、すべてのパッチを取得するには

次の describe-effective-patches-for-patch-baseline の例では、AWS マネージドパッチベースラインで定義されているパッチを返します。AWS マネージドベースラインの場合、--baseline-id には完全なベースライン ARN が必要であることに注意してください。

```
aws ssm describe-effective-patches-for-patch-baseline \
```

```
    --baseline-id "arn:aws:ssm:us-east-2:733109147000:patchbaseline/
pb-020d361a05defe4ed"
```

出力例については、例 1 を参照してください。

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「セキュリティに関連するパッチの選択方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeEffectivePatchesForPatchBaseline」を参照してください。

### describe-instance-associations-status

次のコード例は、describe-instance-associations-status を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスの関連付けのステータスを表示するには

この例では、インスタンスの関連付けの詳細情報を表示します。

コマンド:

```
aws ssm describe-instance-associations-status --instance-id "i-1234567890abcdef0"
```

出力:

```
{
  "InstanceAssociationStatusInfos": [
      {
          "AssociationId": "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab",
          "Name": "AWS-GatherSoftwareInventory",
          "DocumentVersion": "1",
          "AssociationVersion": "1",
          "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
          "ExecutionDate": 1550501886.0,
          "Status": "Success",
          "ExecutionSummary": "1 out of 1 plugin processed, 1 success, 0 failed, 0
 timedout, 0 skipped. ",
          "AssociationName": "Inventory-Association"
      },
      {
```

```
            "AssociationId": "5c5a31f6-6dae-46f9-944c-0123456789ab",
            "Name": "AWS-UpdateSSMAgent",
            "DocumentVersion": "1",
            "AssociationVersion": "1",
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "ExecutionDate": 1550505828.548,
            "Status": "Success",
            "DetailedStatus": "Success",
            "AssociationName": "UpdateSSMAgent"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeInstanceAssociationsStatus」を参照してください。

### describe-instance-information

次のコード例は、describe-instance-information を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: マネージドインスタンスの情報を表示するには

次の describe-instance-information の例では、各マネージドインスタンスの詳細情報を取得します。

```
aws ssm describe-instance-information
```

例 2: 特定のマネージドインスタンスに関する情報を表示するには

次の describe-instance-information の例では、マネージドインスタンス i-028ea792daEXAMPLE の詳細情報を表示します。

```
aws ssm describe-instance-information \
    --filters "Key=InstanceIds,Values=i-028ea792daEXAMPLE"
```

例 3: 特定のタグキーを持つマネージドインスタンスに関する情報を表示するには

次の describe-instance-information の例では、タグキー DEV を持つマネージドインスタンスの詳細情報を表示します。

```
aws ssm describe-instance-information \
    --filters "Key=tag-key,Values=DEV"
```

出力:

```
{
    "InstanceInformationList": [
        {
            "InstanceId": "i-028ea792daEXAMPLE",
            "PingStatus": "Online",
            "LastPingDateTime": 1582221233.421,
            "AgentVersion": "2.3.842.0",
            "IsLatestVersion": true,
            "PlatformType": "Linux",
            "PlatformName": "SLES",
            "PlatformVersion": "15.1",
            "ResourceType": "EC2Instance",
            "IPAddress": "192.0.2.0",
            "ComputerName": "ip-198.51.100.0.us-east-2.compute.internal",
            "AssociationStatus": "Success",
            "LastAssociationExecutionDate": 1582220806.0,
            "LastSuccessfulAssociationExecutionDate": 1582220806.0,
            "AssociationOverview": {
                "DetailedStatus": "Success",
                "InstanceAssociationStatusAggregatedCount": {
                    "Success": 2
                }
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「マネージドインスタンス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeInstanceInformation」を参照してください。

### describe-instance-patch-states-for-patch-group

次のコード例は、describe-instance-patch-states-for-patch-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: パッチグループのインスタンスの状態を取得するには

次のdescribe-instance-patch-states-for-patch-group の例では、指定されたパッチグループにおけるインスタンスごとのパッチの概要状態に関する詳細情報を取得します。

```
aws ssm describe-instance-patch-states-for-patch-group \
    --patch-group "Production"
```

出力:

```
{
    "InstancePatchStates": [
        {
            "InstanceId": "i-02573cafcfEXAMPLE",
            "PatchGroup": "Production",
            "BaselineId": "pb-0c10e65780EXAMPLE",
            "SnapshotId": "a3f5ff34-9bc4-4d2c-a665-4d1c1EXAMPLE",
            "OwnerInformation": "",
            "InstalledCount": 32,
            "InstalledOtherCount": 1,
            "InstalledPendingRebootCount": 0,
            "InstalledRejectedCount": 0,
            "MissingCount": 2,
            "FailedCount": 0,
            "UnreportedNotApplicableCount": 2671,
            "NotApplicableCount": 400,
            "OperationStartTime": "2021-08-04T11:03:50.590000-07:00",
            "OperationEndTime": "2021-08-04T11:04:21.555000-07:00",
            "Operation": "Scan",
            "RebootOption": "NoReboot",
            "CriticalNonCompliantCount": 0,
            "SecurityNonCompliantCount": 1,
            "OtherNonCompliantCount": 0
        },
        {
            "InstanceId": "i-0471e04240EXAMPLE",
            "PatchGroup": "Production",
            "BaselineId": "pb-09ca3fb51fEXAMPLE",
            "SnapshotId": "05d8ffb0-1bbe-4812-ba2d-d9b7bEXAMPLE",
            "OwnerInformation": "",
            "InstalledCount": 32,
```

```
            "InstalledOtherCount": 1,
            "InstalledPendingRebootCount": 0,
            "InstalledRejectedCount": 0,
            "MissingCount": 2,
            "FailedCount": 0,
            "UnreportedNotApplicableCount": 2671,
            "NotApplicableCount": 400,
            "OperationStartTime": "2021-08-04T22:06:20.340000-07:00",
            "OperationEndTime": "2021-08-04T22:07:11.220000-07:00",
            "Operation": "Scan",
            "RebootOption": "NoReboot",
            "CriticalNonCompliantCount": 0,
            "SecurityNonCompliantCount": 1,
            "OtherNonCompliantCount": 0
        }
    ]
}
```

例 2: パッチグループの欠落しているパッチが 5 個以上あるインスタンスの状態を取得するには

次の describe-instance-patch-states-for-patch-group の例では、指定されたパッチグループにおいて、欠落しているパッチが 5 個以上あるインスタンスのパッチの概要状態に関する詳細情報を取得します。

```
aws ssm describe-instance-patch-states-for-patch-group \
    --filters Key=MissingCount,Type=GreaterThan,Values=5 \
    --patch-group "Production"
```

出力:

```
{
    "InstancePatchStates": [
        {
            "InstanceId": "i-02573cafcfEXAMPLE",
            "PatchGroup": "Production",
            "BaselineId": "pb-0c10e65780EXAMPLE",
            "SnapshotId": "a3f5ff34-9bc4-4d2c-a665-4d1c1EXAMPLE",
            "OwnerInformation": "",
            "InstalledCount": 46,
            "InstalledOtherCount": 4,
            "InstalledPendingRebootCount": 1,
            "InstalledRejectedCount": 1,
            "MissingCount": 7,
```

```
            "FailedCount": 0,
            "UnreportedNotApplicableCount": 232,
            "NotApplicableCount": 654,
            "OperationStartTime": "2021-08-04T11:03:50.590000-07:00",
            "OperationEndTime": "2021-08-04T11:04:21.555000-07:00",
            "Operation": "Scan",
            "RebootOption": "NoReboot",
            "CriticalNonCompliantCount": 0,
            "SecurityNonCompliantCount": 1,
            "OtherNonCompliantCount": 1
        }
    ]
}
```

例 3: パッチグループにおいて、再起動が必要なインスタンスが 10 個未満のインスタンスの状態を取得するには

次のdescribe-instance-patch-states-for-patch-group の例では、指定されたパッチグループにおいて、再起動が必要なインスタンスが 10 個未満であるインスタンスのパッチの概要状態に関する詳細情報を取得します。

```
aws ssm describe-instance-patch-states-for-patch-group \
    --filters Key=InstalledPendingRebootCount,Type=LessThan,Values=10 \
    --patch-group "Production"
```

出力:

```
{
    "InstancePatchStates": [
        {
            "InstanceId": "i-02573cafcfEXAMPLE",
            "BaselineId": "pb-0c10e65780EXAMPLE",
            "SnapshotId": "a3f5ff34-9bc4-4d2c-a665-4d1c1EXAMPLE",
            "PatchGroup": "Production",
            "OwnerInformation": "",
            "InstalledCount": 32,
            "InstalledOtherCount": 1,
            "InstalledPendingRebootCount": 4,
            "InstalledRejectedCount": 0,
            "MissingCount": 2,
            "FailedCount": 0,
            "UnreportedNotApplicableCount": 846,
```

```
            "NotApplicableCount": 212,
            "OperationStartTime": "2021-08-046T11:03:50.590000-07:00",
            "OperationEndTime": "2021-08-06T11:04:21.555000-07:00",
            "Operation": "Scan",
            "RebootOption": "NoReboot",
            "CriticalNonCompliantCount": 0,
            "SecurityNonCompliantCount": 1,
            "OtherNonCompliantCount": 0
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「パッチコンプライアンス状態の値について」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeInstancePatchStatesForPatchGroup」を参照してください。

### describe-instance-patch-states

次のコード例は、describe-instance-patch-states を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスのパッチの概要状態を取得するには

この describe-instance-patch-states の例では、インスタンスのパッチの概要状態を取得します。

```
aws ssm describe-instance-patch-states \
    --instance-ids "i-1234567890abcdef0"
```

出力:

```
{
    "InstancePatchStates": [
        {
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "PatchGroup": "my-patch-group",
            "BaselineId": "pb-0713accee01234567",
            "SnapshotId": "521c3536-930c-4aa9-950e-01234567abcd",
            "CriticalNonCompliantCount": 2,
```

```
            "SecurityNonCompliantCount": 2,
            "OtherNonCompliantCount": 1,
            "InstalledCount": 123,
            "InstalledOtherCount": 334,
            "InstalledPendingRebootCount": 0,
            "InstalledRejectedCount": 0,
            "MissingCount": 1,
            "FailedCount": 2,
            "UnreportedNotApplicableCount": 11,
            "NotApplicableCount": 2063,
            "OperationStartTime": "2021-05-03T11:00:56-07:00",
            "OperationEndTime": "2021-05-03T11:01:09-07:00",
            "Operation": "Scan",
            "LastNoRebootInstallOperationTime": "2020-06-14T12:17:41-07:00",
            "RebootOption": "RebootIfNeeded"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「パッチコンプライアンスについて」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeInstancePatchStates」を参照してください。

### describe-instance-patches

次のコード例は、describe-instance-patches を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: インスタンスのパッチ状態の詳細を取得するには

次の describe-instance-patches の例では、指定されたインスタンスのパッチに関する詳細情報を取得します。

```
aws ssm describe-instance-patches \
    --instance-id "i-1234567890abcdef0"
```

出力:

```
{
```

```
    "Patches": [
        {
            "Title": "2019-01 Security Update for Adobe Flash Player for Windows
 Server 2016 for x64-based Systems (KB4480979)",
            "KBId": "KB4480979",
            "Classification": "SecurityUpdates",
            "Severity": "Critical",
            "State": "Installed",
            "InstalledTime": "2019-01-09T00:00:00+00:00"
        },
        {
            "Title": "",
            "KBId": "KB4481031",
            "Classification": "",
            "Severity": "",
            "State": "InstalledOther",
            "InstalledTime": "2019-02-08T00:00:00+00:00"
        },
        ...
    ],
    "NextToken": "--token string truncated--"
}
```

例 2: インスタンスで欠落しているパッチのリストを取得するには

次のdescribe-instance-patches の例では、指定されたインスタンスで欠落しているパッチに関する情報を取得します。

```
aws ssm describe-instance-patches \
    --instance-id "i-1234567890abcdef0" \
    --filters Key=State,Values=Missing
```

出力:

```
{
    "Patches": [
        {
            "Title": "Windows Malicious Software Removal Tool x64 - February 2019
 (KB890830)",
            "KBId": "KB890830",
            "Classification": "UpdateRollups",
            "Severity": "Unspecified",
            "State": "Missing",
```

```
            "InstalledTime": "1970-01-01T00:00:00+00:00"
        },
        ...
    ],
    "NextToken": "--token string truncated--"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager」の「パッチコンプライアンスの状態について」を参照してください。

例 3: インスタンスに対して、指定された InstalledTime よりも後にインストールされたパッチのリストを取得するには

次のdescribe-instance-patches の例では、--filters と --query を組み合わせて、指定されたインスタンスに対して、指定された時刻よりも後にインストールされたパッチに関する情報を取得します。

```
aws ssm describe-instance-patches \
    --instance-id "i-1234567890abcdef0" \
    --filters Key=State,Values=Installed \
    --query "Patches[?InstalledTime >= `2023-01-01T16:00:00`]"
```

出力:

```
{
    "Patches": [
        {
            "Title": "2023-03 Cumulative Update for Windows Server 2019 (1809) for
 x64-based Systems (KB5023702)",
            "KBId": "KB5023702",
            "Classification": "SecurityUpdates",
            "Severity": "Critical",
            "State": "Installed",
            "InstalledTime": "2023-03-16T11:00:00+00:00"
        },
        ...
    ],
    "NextToken": "--token string truncated--"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeInstancePatches」を参照してください。

### describe-inventory-deletions

次のコード例は、describe-inventory-deletions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インベントリの削除を取得するには

この例では、インベントリ削除オペレーションの詳細情報を取得します。

コマンド:

```
aws ssm describe-inventory-deletions
```

出力:

```
{
  "InventoryDeletions": [
      {
          "DeletionId": "6961492a-8163-44ec-aa1e-01234567850",
          "TypeName": "Custom:RackInformation",
          "DeletionStartTime": 1550254911.0,
          "LastStatus": "InProgress",
          "LastStatusMessage": "The Delete is in progress",
          "DeletionSummary": {
              "TotalCount": 0,
              "RemainingCount": 0,
              "SummaryItems": []
          },
          "LastStatusUpdateTime": 1550254911.0
      },
      {
          "DeletionId": "d72ac9e8-1f60-4d40-b1c6-987654321c4d",
          "TypeName": "Custom:RackInfo",
          "DeletionStartTime": 1550254859.0,
          "LastStatus": "InProgress",
          "LastStatusMessage": "The Delete is in progress",
          "DeletionSummary": {
              "TotalCount": 1,
              "RemainingCount": 1,
              "SummaryItems": [
                  {
                      "Version": "1.0",
```

```
                    "Count": 1,
                    "RemainingCount": 1
                }
            ]
        },
        "LastStatusUpdateTime": 1550254859.0
    }
  ]
}
```

指定されたインベントリ削除の詳細を取得するには

この例では、指定されたインベントリ削除オペレーションの詳細情報を取得します。

コマンド:

```
aws ssm describe-inventory-deletions --deletion-id "d72ac9e8-1f60-4d40-
b1c6-987654321c4d"
```

出力:

```
{
  "InventoryDeletions": [
      {
          "DeletionId": "d72ac9e8-1f60-4d40-b1c6-987654321c4d",
          "TypeName": "Custom:RackInfo",
          "DeletionStartTime": 1550254859.0,
          "LastStatus": "InProgress",
          "LastStatusMessage": "The Delete is in progress",
          "DeletionSummary": {
              "TotalCount": 1,
              "RemainingCount": 1,
              "SummaryItems": [
                  {
                      "Version": "1.0",
                      "Count": 1,
                      "RemainingCount": 1
                  }
              ]
          },
          "LastStatusUpdateTime": 1550254859.0
      }
```

```
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeInventoryDeletions」を参照してください。

### describe-maintenance-window-execution-task-invocations

次のコード例は、describe-maintenance-window-execution-task-invocations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メンテナンスウィンドウのタスク実行で実行される、特定のタスク呼び出しを取得するには

次の describe-maintenance-window-execution-task-invocations の例では、指定されたメンテナンスウィンドウの実行の一部として実行される、指定したタスクの呼び出しを一覧表示します。

```
aws ssm describe-maintenance-window-execution-task-invocations \
    --window-execution-id "518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2a638355" \
    --task-id "ac0c6ae1-daa3-4a89-832e-d384503b6586"
```

出力:

```
{
    "WindowExecutionTaskInvocationIdentities": [
        {
            "Status": "SUCCESS",
            "Parameters": "{\"documentName\":\"AWS-RunShellScript\",\"instanceIds\":
[\"i-0000293ffd8c57862\"],\"parameters\":{\"commands\":[\"df\"]},\"maxConcurrency\":
\"1\",\"maxErrors\":\"1\"}",
            "InvocationId": "e274b6e1-fe56-4e32-bd2a-8073c6381d8b",
            "StartTime": 1487692834.723,
            "EndTime": 1487692834.871,
            "WindowExecutionId": "518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2a638355",
            "TaskExecutionId": "ac0c6ae1-daa3-4a89-832e-d384503b6586"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「タスクとタスクの実行に関する情報の表示 (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeMaintenanceWindowExecutionTaskInvocations」を参照してください。

### describe-maintenance-window-execution-tasks

次のコード例は、describe-maintenance-window-execution-tasks を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メンテナンスウィンドウの実行に関連するすべてのタスクを一覧表示するには

次の ssm describe-maintenance-window-execution-tasks の例では、指定されたメンテナンスウィンドウの実行に関連するタスクを一覧表示します。

```
aws ssm describe-maintenance-window-execution-tasks \
    --window-execution-id "518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2EXAMPLE"
```

出力:

```
{
    "WindowExecutionTaskIdentities": [
        {
            "Status": "SUCCESS",
            "TaskArn": "AWS-RunShellScript",
            "StartTime": 1487692834.684,
            "TaskType": "RUN_COMMAND",
            "EndTime": 1487692835.005,
            "WindowExecutionId": "518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2EXAMPLE",
            "TaskExecutionId": "ac0c6ae1-daa3-4a89-832e-d3845EXAMPLE"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「タスクとタスクの実行に関する情報の表示 (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeMaintenanceWindowExecutionTasks」を参照してください。

### describe-maintenance-window-executions

次のコード例は、describe-maintenance-window-executions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: メンテナンスウィンドウにおけるすべての実行を一覧表示するには

次の describe-maintenance-window-executions の例では、指定されたメンテナンスウィンドウにおけるすべての実行を一覧表示します。

```
aws ssm describe-maintenance-window-executions \
    --window-id "mw-ab12cd34eEXAMPLE"
```

出力:

```
{
    "WindowExecutions": [
        {
            "WindowId": "mw-ab12cd34eEXAMPLE",
            "WindowExecutionId": "6027b513-64fe-4cf0-be7d-1191aEXAMPLE",
            "Status": "IN_PROGRESS",
            "StartTime": "2021-08-04T11:00:00.000000-07:00"

        },
        {
            "WindowId": "mw-ab12cd34eEXAMPLE",
            "WindowExecutionId": "ff75b750-4834-4377-8f61-b3cadEXAMPLE",
            "Status": "SUCCESS",
            "StartTime": "2021-08-03T11:00:00.000000-07:00",
            "EndTime": "2021-08-03T11:37:21.450000-07:00"
        },
        {
            "WindowId": "mw-ab12cd34eEXAMPLE",
            "WindowExecutionId": "9fac7dd9-ff21-42a5-96ad-bbc4bEXAMPLE",
            "Status": "FAILED",
            "StatusDetails": "One or more tasks in the orchestration failed.",
            "StartTime": "2021-08-02T11:00:00.000000-07:00",
            "EndTime": "2021-08-02T11:22:36.190000-07:00"
        }
    ]
```

```
}
```

例 2: メンテナンスウィンドウにおける指定された日付より前のすべての実行を一覧表示するには

次の describe-maintenance-window-executions の例では、指定されたメンテナンスウィンドウにおける指定された日付より前のすべての実行を一覧表示します。

```
aws ssm describe-maintenance-window-executions \
    --window-id "mw-ab12cd34eEXAMPLE" \
    --filters "Key=ExecutedBefore,Values=2021-08-03T00:00:00Z"
```

出力:

```
{
    "WindowExecutions": [
        {
        "WindowId": "mw-ab12cd34eEXAMPLE",
        "WindowExecutionId": "9fac7dd9-ff21-42a5-96ad-bbc4bEXAMPLE",
        "Status": "FAILED",
        "StatusDetails": "One or more tasks in the orchestration failed.",
        "StartTime": "2021-08-02T11:00:00.000000-07:00",
        "EndTime": "2021-08-02T11:22:36.190000-07:00"
    }
    ]
}
```

例 3: メンテナンスウィンドウにおける指定された日付より後のすべての実行を一覧表示するには

次の describe-maintenance-window-executions の例では、メンテナンスウィンドウにおける指定された日付より後のすべての実行を一覧表示します。

```
aws ssm describe-maintenance-window-executions \
    --window-id "mw-ab12cd34eEXAMPLE" \
    --filters "Key=ExecutedAfter,Values=2021-08-04T00:00:00Z"
```

出力:

```
{
    "WindowExecutions": [
        {
        "WindowId": "mw-ab12cd34eEXAMPLE",
        "WindowExecutionId": "6027b513-64fe-4cf0-be7d-1191aEXAMPLE",
```

```
        "Status": "IN_PROGRESS",
        "StartTime": "2021-08-04T11:00:00.000000-07:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「タスクとタスクの実行に関する情報の表示 (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeMaintenanceWindowExecutions」を参照してください。

### describe-maintenance-window-schedule

次のコード例は、describe-maintenance-window-schedule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: メンテナンスウィンドウの今後の実行を一覧表示するには

次の describe-maintenance-window-schedule の例では、指定されたメンテナンスウィンドウの今後の実行をすべて一覧表示します。

```
aws ssm describe-maintenance-window-schedule \
    --window-id mw-ab12cd34eEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "ScheduledWindowExecutions": [
        {
            "WindowId": "mw-ab12cd34eEXAMPLE",
            "Name": "My-First-Maintenance-Window",
            "ExecutionTime": "2020-02-19T16:00Z"
        },
        {
            "WindowId": "mw-ab12cd34eEXAMPLE",
            "Name": "My-First-Maintenance-Window",
            "ExecutionTime": "2020-02-26T16:00Z"
        },
        ...
    ]
```

```
}
```

例 2: 指定された日付より前のメンテナンスウィンドウの今後の実行をすべて一覧表示するには

次の describe-maintenance-window-schedule の例では、指定された日付より前に行われる指定されたメンテナンスウィンドウの今後の実行をすべて一覧表示します。

```
aws ssm describe-maintenance-window-schedule \
    --window-id mw-0ecb1226dd7b2e9a6 \
    --filters "Key=ScheduledBefore,Values=2020-02-15T06:00:00Z"
```

例 3: 指定された日付より後のメンテナンスウィンドウの今後の実行をすべて一覧表示するには

次の describe-maintenance-window-schedule の例では、指定された日付より後に行われる指定されたメンテナンスウィンドウの今後の実行をすべて一覧表示します。

```
aws ssm describe-maintenance-window-schedule \
    --window-id mw-0ecb1226dd7b2e9a6 \
    --filters "Key=ScheduledAfter,Values=2020-02-15T06:00:00Z"
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「メンテナンスウィンドウに関する情報の表示 (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeMaintenanceWindowSchedule」を参照してください。

### describe-maintenance-window-targets

次のコード例は、describe-maintenance-window-targets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: メンテナンスウィンドウのすべてのターゲットを一覧表示するには

次の describe-maintenance-window-targets の例では、メンテナンスウィンドウのすべてのターゲットを一覧表示します。

```
aws ssm describe-maintenance-window-targets \
    --window-id "mw-06cf17cbefEXAMPLE"
```

出力:

```
{
    "Targets": [
        {
            "ResourceType": "INSTANCE",
            "OwnerInformation": "Single instance",
            "WindowId": "mw-06cf17cbefEXAMPLE",
            "Targets": [
                {
                    "Values": [
                        "i-0000293ffdEXAMPLE"
                    ],
                    "Key": "InstanceIds"
                }
            ],
            "WindowTargetId": "350d44e6-28cc-44e2-951f-4b2c9EXAMPLE"
        },
        {
            "ResourceType": "INSTANCE",
            "OwnerInformation": "Two instances in a list",
            "WindowId": "mw-06cf17cbefEXAMPLE",
            "Targets": [
                {
                    "Values": [
                        "i-0000293ffdEXAMPLE",
                        "i-0cb2b964d3EXAMPLE"
                    ],
                    "Key": "InstanceIds"
                }
            ],
            "WindowTargetId": "e078a987-2866-47be-bedd-d9cf4EXAMPLE"
        }
    ]
}
```

例 2: 特定の所有者情報の値に一致するメンテナンスウィンドウのターゲットを一覧表示するには

この describe-maintenance-window-targets の例では、特定の値を持つメンテナンスウィンドウにおける、すべてのターゲットを一覧表示します。

```
aws ssm describe-maintenance-window-targets \
    --window-id "mw-0ecb1226ddEXAMPLE" \
    --filters "Key=OwnerInformation,Values=CostCenter1"
```

出力:

```
{
    "Targets": [
        {
            "WindowId": "mw-0ecb1226ddEXAMPLE",
            "WindowTargetId": "da89dcc3-7f9c-481d-ba2b-edcb7d0057f9",
            "ResourceType": "INSTANCE",
            "Targets": [
                {
                    "Key": "tag:Environment",
                    "Values": [
                        "Prod"
                    ]
                }
            ],
            "OwnerInformation": "CostCenter1",
            "Name": "ProdTarget1"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「メンテナンスウィンドウに関する情報の表示 (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeMaintenanceWindowTargets」を参照してください。

### describe-maintenance-window-tasks

次のコード例は、describe-maintenance-window-tasks を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: メンテナンスウィンドウのすべてのタスクを一覧表示するには

次の describe-maintenance-window-tasks の例では、指定されたメンテナンスウィンドウのすべてのタスクを一覧表示します。

```
aws ssm describe-maintenance-window-tasks \
    --window-id "mw-06cf17cbefEXAMPLE"
```

出力:

```
{
    "Tasks": [
        {
            "WindowId": "mw-06cf17cbefEXAMPLE",
            "WindowTaskId": "018b31c3-2d77-4b9e-bd48-c91edEXAMPLE",
            "TaskArn": "AWS-RestartEC2Instance",
            "TaskParameters": {},
            "Type": "AUTOMATION",
            "Description": "Restarting EC2 Instance for maintenance",
            "MaxConcurrency": "1",
            "MaxErrors": "1",
            "Name": "My-Automation-Example-Task",
            "Priority": 0,
            "ServiceRoleArn": "arn:aws:iam::111222333444:role/aws-service-role/
ssm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonSSM",
            "Targets": [
                {
                    "Key": "WindowTargetIds",
                    "Values": [
                        "da89dcc3-7f9c-481d-ba2b-edcb7EXAMPLE"
                    ]
                }
            ]
        },
        {
            "WindowId": "mw-06cf17cbefEXAMPLE",
            "WindowTaskId": "1943dee0-0a17-4978-9bf4-3cc2fEXAMPLE",
            "TaskArn": "AWS-DisableS3BucketPublicReadWrite",
            "TaskParameters": {},
            "Type": "AUTOMATION",
            "Description": "Automation task to disable read/write access on public
 S3 buckets",
            "MaxConcurrency": "10",
            "MaxErrors": "5",
            "Name": "My-Disable-S3-Public-Read-Write-Access-Automation-Task",
            "Priority": 0,
            "ServiceRoleArn": "arn:aws:iam::111222333444:role/aws-service-role/
ssm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonSSM",
            "Targets": [
                {
                    "Key": "WindowTargetIds",
                    "Values": [
```

```
                    "da89dcc3-7f9c-481d-ba2b-edcb7EXAMPLE"
                ]
            }
        ]
    }
]
}
```

例 2: AWS-RunPowerShellScript コマンドドキュメントを呼び出すメンテナンスウィンドウのすべてのタスクを一覧表示するには

次の describe-maintenance-window-tasks の例では、AWS-RunPowerShellScript コマンドドキュメントを呼び出す、指定されたメンテナンスウィンドウのタスクを一覧表示します。

```
aws ssm describe-maintenance-window-tasks \
    --window-id "mw-ab12cd34eEXAMPLE" \
    --filters "Key=TaskArn,Values=AWS-RunPowerShellScript"
```

出力:

```
{
    "Tasks": [
        {
            "WindowId": "mw-ab12cd34eEXAMPLE",
            "WindowTaskId": "0d36e6b4-3a4f-411e-adcb-3558eEXAMPLE",
            "TaskArn": "AWS-RunPowerShellScript",
            "Type": "RUN_COMMAND",
            "Targets": [
                {
                    "Key": "WindowTargetIds",
                    "Values": [
                        "da89dcc3-7f9c-481d-ba2b-edcb7EXAMPLE"
                    ]
                }
            ],
            "TaskParameters": {},
            "Priority": 1,
            "ServiceRoleArn": "arn:aws:iam::111222333444:role/aws-service-role/
ssm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonSSM",
            "MaxConcurrency": "1",
            "MaxErrors": "1",
            "Name": "MyTask"
        }
```

```
    ]
}
```

例 3: メンテナンスウィンドウのタスクのうち、Priority が 3 のすべてのタスクを一覧表示するには

次の describe-maintenance-window-tasks の例では、指定されたメンテナンスウィンドウのタスクのうち、Priority が 3 であるすべてのタスクを一覧表示します。

```
aws ssm describe-maintenance-window-tasks \
    --window-id "mw-ab12cd34eEXAMPLE" \
    --filters "Key=Priority,Values=3"
```

出力:

```
{
    "Tasks": [
        {
            "WindowId": "mw-ab12cd34eEXAMPLE",
            "WindowTaskId": "0d36e6b4-3a4f-411e-adcb-3558eEXAMPLE",
            "TaskArn": "AWS-RunPowerShellScript",
            "Type": "RUN_COMMAND",
            "Targets": [
                {
                    "Key": "WindowTargetIds",
                    "Values": [
                        "da89dcc3-7f9c-481d-ba2b-edcb7EXAMPLE"
                    ]
                }
            ],
            "TaskParameters": {},
            "Priority": 3,
            "ServiceRoleArn": "arn:aws:iam::111222333444:role/aws-service-role/
ssm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonSSM",
            "MaxConcurrency": "1",
            "MaxErrors": "1",
            "Name": "MyRunCommandTask"
        },
        {
            "WindowId": "mw-ab12cd34eEXAMPLE",
            "WindowTaskId": "ee45feff-ad65-4a6c-b478-5cab8EXAMPLE",
            "TaskArn": "AWS-RestartEC2Instance",
```

```
            "Type": "AUTOMATION",
            "Targets": [
                {
                    "Key": "WindowTargetIds",
                    "Values": [
                        "da89dcc3-7f9c-481d-ba2b-edcb7EXAMPLE"
                    ]
                }
            ],
            "TaskParameters": {},
            "Priority": 3,
            "ServiceRoleArn": "arn:aws:iam::111222333444:role/aws-service-role/
ssm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonSSM",
            "MaxConcurrency": "10",
            "MaxErrors": "5",
            "Name": "My-Automation-Task",
            "Description": "A description for my Automation task"
        }
    ]
}
```

例 4: メンテナンスウィンドウのタスクのうち、Priority が 1 で Run Command を使用するすべてのタスクを一覧表示するには

この describe-maintenance-window-tasks の例では、指定されたメンテナンスウィンドウのタスクのうち、Priority が 1 で Run Command を使用するすべてのタスクを一覧表示します。

```
aws ssm describe-maintenance-window-tasks \
    --window-id "mw-ab12cd34eEXAMPLE" \
    --filters "Key=Priority,Values=1" "Key=TaskType,Values=RUN_COMMAND"
```

出力:

```
{
    "Tasks": [
        {
            "WindowId": "mw-ab12cd34eEXAMPLE",
            "WindowTaskId": "0d36e6b4-3a4f-411e-adcb-3558eEXAMPLE",
            "TaskArn": "AWS-RunPowerShellScript",
            "Type": "RUN_COMMAND",
            "Targets": [
```

```
                {
                    "Key": "WindowTargetIds",
                    "Values": [
                        "da89dcc3-7f9c-481d-ba2b-edcb7EXAMPLE"
                    ]
                }
            ],
            "TaskParameters": {},
            "Priority": 1,
            "ServiceRoleArn": "arn:aws:iam::111222333444:role/aws-service-role/
ssm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonSSM",
            "MaxConcurrency": "1",
            "MaxErrors": "1",
            "Name": "MyRunCommandTask"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「メンテナンスウィンドウに関する情報の表示 (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeMaintenanceWindowTasks」を参照してください。

### describe-maintenance-windows-for-target

次のコード例は、describe-maintenance-windows-for-target を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定されたインスタンスに関連付けられているメンテナンスウィンドウをすべて一覧表示するには

次の describe-maintenance-windows-for-target の例では、指定されたインスタンスに関連付けられているターゲットまたはタスクのあるメンテナンスウィンドウを一覧表示します。

```
aws ssm describe-maintenance-windows-for-target \
    --targets Key=InstanceIds,Values=i-1234567890EXAMPLE \
    --resource-type INSTANCE
```

出力:

```
{
    "WindowIdentities": [
        {
            "WindowId": "mw-0c5ed765acEXAMPLE",
            "Name": "My-First-Maintenance-Window"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「メンテナンスウィンドウに関する情報の表示 (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeMaintenanceWindowsForTarget」を参照してください。

### describe-maintenance-windows

次のコード例は、describe-maintenance-windows を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: すべてのメンテナンスウィンドウを一覧表示するには

次の describe-maintenance-windows の例では、現在のリージョンにおける、AWS アカウントのすべてのメンテナンスウィンドウを一覧表示します。

```
aws ssm describe-maintenance-windows
```

出力:

```
{
    "WindowIdentities": [
        {
            "WindowId": "mw-0ecb1226ddEXAMPLE",
            "Name": "MyMaintenanceWindow-1",
            "Enabled": true,
            "Duration": 2,
            "Cutoff": 1,
            "Schedule": "rate(180 minutes)",
            "NextExecutionTime": "2020-02-12T23:19:20.596Z"
        },
```

```
        {
            "WindowId": "mw-03eb9db428EXAMPLE",
            "Name": "MyMaintenanceWindow-2",
            "Enabled": true,
            "Duration": 3,
            "Cutoff": 1,
            "Schedule": "rate(7 days)",
            "NextExecutionTime": "2020-02-17T23:22:00.956Z"
        },
    ]
}
```

例 2: すべての有効なメンテナンスウィンドウを一覧表示するには

次の describe-maintenance-windows の例では、すべての有効なメンテナンスウィンドウを一覧表示します。

```
aws ssm describe-maintenance-windows \
    --filters "Key=Enabled,Values=true"
```

例 3: 特定の名前に一致するメンテナンスウィンドウを一覧表示するには

この describe-maintenance-windows の例では、指定された名前を持つすべてのメンテナンスウィンドウを一覧表示します。

```
aws ssm describe-maintenance-windows \
    --filters "Key=Name,Values=MyMaintenanceWindow"
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「メンテナンスウィンドウに関する情報の表示 (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeMaintenanceWindows」を参照してください。

### describe-ops-items

次のコード例は、describe-ops-items を使用する方法を示しています。

AWS CLI

OpsItems のセットを一覧表示するには

次の describe-ops-items の例は、AWS　アカウントで開いているすべての OpsItems のリストを表示します。

```
aws ssm describe-ops-items \
    --ops-item-filters "Key=Status,Values=Open,Operator=Equal"
```

出力:

```
{
    "OpsItemSummaries": [
        {
            "CreatedBy": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/OpsItem-CWE-Role/
fbf77cbe264a33509569f23e4EXAMPLE",
            "CreatedTime": "2020-03-14T17:02:46.375000-07:00",
            "LastModifiedBy": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/OpsItem-CWE-
Role/fbf77cbe264a33509569f23e4EXAMPLE",
            "LastModifiedTime": "2020-03-14T17:02:46.375000-07:00",
            "Source": "SSM",
            "Status": "Open",
            "OpsItemId": "oi-7cfc5EXAMPLE",
            "Title": "SSM Maintenance Window execution failed",
            "OperationalData": {
                "/aws/dedup": {
                    "Value": "{\"dedupString\":\"SSMOpsItems-SSM-maintenance-window-
execution-failed\"}",
                    "Type": "SearchableString"
                },
                "/aws/resources": {
                    "Value": "[{\"arn\":\"arn:aws:ssm:us-
east-2:111222333444:maintenancewindow/mw-034093d322EXAMPLE\"}]",
                    "Type": "SearchableString"
                }
            },
            "Category": "Availability",
            "Severity": "3"
        },
        {
            "CreatedBy": "arn:aws:sts::1112223233444:assumed-role/OpsItem-CWE-Role/
fbf77cbe264a33509569f23e4EXAMPLE",
            "CreatedTime": "2020-02-26T11:43:15.426000-08:00",
            "LastModifiedBy": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/OpsItem-CWE-
Role/fbf77cbe264a33509569f23e4EXAMPLE",
            "LastModifiedTime": "2020-02-26T11:43:15.426000-08:00",
```

```
            "Source": "EC2",
            "Status": "Open",
            "OpsItemId": "oi-6f966EXAMPLE",
            "Title": "EC2 instance stopped",
            "OperationalData": {
                "/aws/automations": {
                    "Value": "[ { \"automationType\": \"AWS:SSM:Automation\",
 \"automationId\": \"AWS-RestartEC2Instance\" } ]",
                    "Type": "SearchableString"
                },
                "/aws/dedup": {
                    "Value": "{\"dedupString\":\"SSMOpsItems-EC2-instance-stopped
\"}",
                    "Type": "SearchableString"
                },
                "/aws/resources": {
                    "Value": "[{\"arn\":\"arn:aws:ec2:us-
east-2:111222333444:instance/i-0beccfbc02EXAMPLE\"}]",
                    "Type": "SearchableString"
                }
            },
            "Category": "Availability",
            "Severity": "3"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「OpsItems を管理する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeOpsItems」を参照してください。

### `describe-parameters`

次のコード例は、`describe-parameters` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: すべてのパラメータを一覧表示するには

次の `describe-parameters` の例は、現在の AWS アカウントとリージョンのすべてのパラメータを一覧表示します。

```
aws ssm describe-parameters
```

出力:

```
{
    "Parameters": [
        {
            "Name": "MySecureStringParameter",
            "Type": "SecureString",
            "KeyId": "alias/aws/ssm",
            "LastModifiedDate": 1582155479.205,
            "LastModifiedUser": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/Admin/
Richard-Roe-Managed",
            "Description": "This is a SecureString parameter",
            "Version": 2,
            "Tier": "Advanced",
            "Policies": [
                {
                    "PolicyText": "{\"Type\":\"Expiration\",\"Version\":\"1.0\",
\"Attributes\":{\"Timestamp\":\"2020-07-07T22:30:00Z\"}}",
                    "PolicyType": "Expiration",
                    "PolicyStatus": "Pending"
                },
                {
                    "PolicyText": "{\"Type\":\"ExpirationNotification\",\"Version\":
\"1.0\",\"Attributes\":{\"Before\":\"12\",\"Unit\":\"Hours\"}}",
                    "PolicyType": "ExpirationNotification",
                    "PolicyStatus": "Pending"
                }
            ]
        },
        {
            "Name": "MyStringListParameter",
            "Type": "StringList",
            "LastModifiedDate": 1582154764.222,
            "LastModifiedUser": "arn:aws:iam::111222333444:user/Mary-Major",
            "Description": "This is a StringList parameter",
            "Version": 1,
            "Tier": "Standard",
            "Policies": []
        },
        {
            "Name": "MyStringParameter",
```

```
            "Type": "String",
            "LastModifiedDate": 1582154711.976,
            "LastModifiedUser": "arn:aws:iam::111222333444:user/Alejandro-Rosalez",
            "Description": "This is a String parameter",
            "Version": 1,
            "Tier": "Standard",
            "Policies": []
        },
        {
            "Name": "latestAmi",
            "Type": "String",
            "LastModifiedDate": 1580862415.521,
            "LastModifiedUser": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/lambda-ssm-
role/Automation-UpdateSSM-Param",
            "Version": 3,
            "Tier": "Standard",
            "Policies": []
        }
    ]
}
```

例 2: 特定のメタデータに一致するすべてのパラメータを一覧表示するには

この describe-parameters の例は、フィルターに一致するすべてのパラメータを一覧表示します。

aws ssm describe-parameters --filters "Key=Type,Values=StringList"

出力:

```
{
    "Parameters": [
        {
            "Name": "MyStringListParameter",
            "Type": "StringList",
            "LastModifiedDate": 1582154764.222,
            "LastModifiedUser": "arn:aws:iam::111222333444:user/Mary-Major",
            "Description": "This is a StringList parameter",
            "Version": 1,
            "Tier": "Standard",
            "Policies": []
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Systems Manager のパラメータを検索する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeParameters」を参照してください。

### describe-patch-baselines

次のコード例は、describe-patch-baselines を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: すべてのパッチベースラインを一覧表示するには

次の describe-patch-baselines 例は、現在のリージョン内におけるアカウントのすべてのパッチベースラインに関する詳細情報を取得します。

```
aws ssm describe-patch-baselines
```

出力:

```
{
    "BaselineIdentities": [
        {
            "BaselineName": "AWS-SuseDefaultPatchBaseline",
            "DefaultBaseline": true,
            "BaselineDescription": "Default Patch Baseline for Suse Provided by
 AWS.",
            "BaselineId": "arn:aws:ssm:us-east-2:733109147000:patchbaseline/
pb-0123fdb36e334a3b2",
            "OperatingSystem": "SUSE"
        },
        {
            "BaselineName": "AWS-DefaultPatchBaseline",
            "DefaultBaseline": false,
            "BaselineDescription": "Default Patch Baseline Provided by AWS.",
            "BaselineId": "arn:aws:ssm:us-east-2:733109147000:patchbaseline/
pb-020d361a05defe4ed",
            "OperatingSystem": "WINDOWS"
        },
```

```
        ...
        {
            "BaselineName": "MyWindowsPatchBaseline",
            "DefaultBaseline": true,
            "BaselineDescription": "My patch baseline for EC2 instances for Windows
 Server",
            "BaselineId": "pb-0ad00e0dd7EXAMPLE",
            "OperatingSystem": "WINDOWS"
        }
    ]
}
```

例 2: AWS によって提供されるすべてのパッチベースラインを一覧表示するには

次の describe-patch-baselines の例では、AWS によって提供されるすべてのパッチベースラインを一覧表示します。

```
aws ssm describe-patch-baselines \
    --filters "Key=OWNER,Values=[AWS]"
```

例 3: 所有しているすべてのパッチベースラインを一覧表示するには

次の describe-patch-baselines の例では、現在のリージョンにおけるアカウントで作成されたすべてのカスタムパッチベースラインを一覧表示します。

```
aws ssm describe-patch-baselines \
    --filters "Key=OWNER,Values=[Self]"
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「事前定義されたパッチベースラインおよびカスタムパッチベースライン」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribePatchBaselines」を参照してください。

### describe-patch-group-state

次のコード例は、describe-patch-group-state を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パッチグループの状態を取得するには

次の describe-patch-group-state の例では、パッチグループのパッチコンプライアンスの概要を取得します。

```
aws ssm describe-patch-group-state \
    --patch-group "Production"
```

出力:

```
{
    "Instances": 21,
    "InstancesWithCriticalNonCompliantPatches": 1,
    "InstancesWithFailedPatches": 2,
    "InstancesWithInstalledOtherPatches": 3,
    "InstancesWithInstalledPatches": 21,
    "InstancesWithInstalledPendingRebootPatches": 2,
    "InstancesWithInstalledRejectedPatches": 1,
    "InstancesWithMissingPatches": 3,
    "InstancesWithNotApplicablePatches": 4,
    "InstancesWithOtherNonCompliantPatches": 1,
    "InstancesWithSecurityNonCompliantPatches": 1,
    "InstancesWithUnreportedNotApplicablePatches": 2
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「パッチグループ」<https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/sysman-patch-patchgroups.html> および「パッチコンプライアンス状態の値について」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribePatchGroupState」を参照してください。

### describe-patch-groups

次のコード例は、describe-patch-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パッチグループの登録を表示するには

次の describe-patch-groups の例では、パッチグループの登録を一覧表示します。

```
aws ssm describe-patch-groups
```

出力:

```
{
    "Mappings": [
        {
            "PatchGroup": "Production",
            "BaselineIdentity": {
                "BaselineId": "pb-0123456789abcdef0",
                "BaselineName": "ProdPatching",
                "OperatingSystem": "WINDOWS",
                "BaselineDescription": "Patches for Production",
                "DefaultBaseline": false
            }
        },
        {
            "PatchGroup": "Development",
            "BaselineIdentity": {
                "BaselineId": "pb-0713accee01234567",
                "BaselineName": "DevPatching",
                "OperatingSystem": "WINDOWS",
                "BaselineDescription": "Patches for Development",
                "DefaultBaseline": true
            }
        },
        ...
    ]
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「パッチグループの作成 <https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/sysman-patch-group-tagging.html>__」および「パッチベースラインにパッチグループを追加する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribePatchGroups」を参照してください。

### describe-patch-properties

次のコード例は、describe-patch-properties を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon Linux の利用可能なパッチを一覧表示するには

次の `describe-patch-properties` の例では、AWS アカウントでパッチが利用可能な Amazon Linux 製品のリストを表示します。

```
aws ssm describe-patch-properties \
    --operating-system AMAZON_LINUX \
    --property PRODUCT
```

出力:

```
{
    "Properties": [
        {
            "Name": "AmazonLinux2012.03"
        },
        {
            "Name": "AmazonLinux2012.09"
        },
        {
            "Name": "AmazonLinux2013.03"
        },
        {
            "Name": "AmazonLinux2013.09"
        },
        {
            "Name": "AmazonLinux2014.03"
        },
        {
            "Name": "AmazonLinux2014.09"
        },
        {
            "Name": "AmazonLinux2015.03"
        },
        {
            "Name": "AmazonLinux2015.09"
        },
        {
            "Name": "AmazonLinux2016.03"
        },
        {
```

```
            "Name": "AmazonLinux2016.09"
        },
        {
            "Name": "AmazonLinux2017.03"
        },
        {
            "Name": "AmazonLinux2017.09"
        },
        {
            "Name": "AmazonLinux2018.03"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「パッチベースラインについて」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribePatchProperties」を参照してください。

### describe-sessions

次のコード例は、describe-sessions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: アクティブな Session Manager セッションをすべて一覧表示するには

この describe-sessions の例では、指定されたユーザーが過去 30 日間で最後に作成したアクティブなセッション (接続されたセッションと切断されたセッションの両方) のリストを取得します。このコマンドは、Session Manager を使用して開始されたターゲットへの接続の結果のみを返します。リモートデスクトップ接続や SSH など、他の方法で行われた接続は表示されません。

```
aws ssm describe-sessions \
    --state "Active" \
    --filters "key=Owner,value=arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Administrator/
Shirley-Rodriguez"
```

出力:

```
{
```

```
    "Sessions": [
        {
            "SessionId": "John-07a16060613c408b5",
            "Target": "i-1234567890abcdef0",
            "Status": "Connected",
            "StartDate": 1550676938.352,
            "Owner": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Administrator/Shirley-
Rodriguez",
            "OutputUrl": {}
        },
        {
            "SessionId": "John-01edf534b8b56e8eb",
            "Target": "i-9876543210abcdef0",
            "Status": "Connected",
            "StartDate": 1550676842.194,
            "Owner": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Administrator/Shirley-
Rodriguez",
            "OutputUrl": {}
        }
    ]
}
```

例 2: 終了した Session Manager セッションをすべて一覧表示するには

この describe-sessions の例では、すべてのユーザーについて、過去 30 日間で最後に終了したセッションのリストを取得します。

```
aws ssm describe-sessions \
    --state "History"
```

出力:

```
{
    "Sessions": [
        {
            "SessionId": "Mary-Major-0022b1eb2b0d9e3bd",
            "Target": "i-1234567890abcdef0",
            "Status": "Terminated",
            "StartDate": 1550520701.256,
            "EndDate": 1550521931.563,
            "Owner": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Administrator/Mary-
Major"
```

```
        },
        {
            "SessionId": "Jane-Roe-0db53f487931ed9d4",
            "Target": "i-9876543210abcdef0",
            "Status": "Terminated",
            "StartDate": 1550161369.149,
            "EndDate": 1550162580.329,
            "Owner": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Administrator/Jane-Roe"
        },
        ...
    ],
    "NextToken": "--token string truncated--"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「セッション履歴を表示する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeSessions」を参照してください。

### `disassociate-ops-item-related-item`

次のコード例は、`disassociate-ops-item-related-item` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

関連項目の関連付けを削除するには

次の `disassociate-ops-item-related-item` の例では、OpsItem と関連項目の関連付けを削除します。

```
aws ssm disassociate-ops-item-related-item \
    --ops-item-id "oi-f99f2EXAMPLE" \
    --association-id "e2036148-cccb-490e-ac2a-390e5EXAMPLE"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「OpsCenter で Incident Manager インシデントを操作する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateOpsItemRelatedItem」を参照してください。

### get-automation-execution

次のコード例は、get-automation-execution を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オートメーションの実行に関する詳細情報を表示するには

次の get-automation-execution の例では、オートメーションの実行に関する詳細情報を表示します。

```
aws ssm get-automation-execution \
    --automation-execution-id 73c8eef8-f4ee-4a05-820c-e354fEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "AutomationExecution": {
        "AutomationExecutionId": "73c8eef8-f4ee-4a05-820c-e354fEXAMPLE",
        "DocumentName": "AWS-StartEC2Instance",
        "DocumentVersion": "1",
        "ExecutionStartTime": 1583737233.748,
        "ExecutionEndTime": 1583737234.719,
        "AutomationExecutionStatus": "Success",
        "StepExecutions": [
            {
                "StepName": "startInstances",
                "Action": "aws:changeInstanceState",
                "ExecutionStartTime": 1583737234.134,
                "ExecutionEndTime": 1583737234.672,
                "StepStatus": "Success",
                "Inputs": {
                    "DesiredState": "\"running\"",
                    "InstanceIds": "[\"i-0cb99161f6EXAMPLE\"]"
                },
                "Outputs": {
                    "InstanceStates": [
                        "running"
                    ]
                },
                "StepExecutionId": "95e70479-cf20-4d80-8018-7e4e2EXAMPLE",
                "OverriddenParameters": {}
            }
```

```
        ],
        "StepExecutionsTruncated": false,
        "Parameters": {
            "AutomationAssumeRole": [
                ""
            ],
            "InstanceId": [
                "i-0cb99161f6EXAMPLE"
            ]
        },
        "Outputs": {},
        "Mode": "Auto",
        "ExecutedBy": "arn:aws:sts::29884EXAMPLE:assumed-role/mw_service_role/
OrchestrationService",
        "Targets": [],
        "ResolvedTargets": {
            "ParameterValues": [],
            "Truncated": false
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Linux AMI を更新する(AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAutomationExecution」を参照してください。

### get-calendar-state

次のコード例は、get-calendar-state を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 変更カレンダーの現在の状態を取得するには

この get-calendar-state の例では、現在のカレンダーの状態を返します。この例では時刻を指定していないため、カレンダーの現在の状態が報告されます。

```
aws ssm get-calendar-state \
    --calendar-names "MyCalendar"
```

出力:

```
{
    "State": "OPEN",
    "AtTime": "2020-02-19T22:28:51Z",
    "NextTransitionTime": "2020-02-24T21:15:19Z"
}
```

例 2: 指定された時刻に変更カレンダーの状態を取得するには

この get-calendar-state の例では、指定された時刻のカレンダーの状態を返します。

```
aws ssm get-calendar-state \
    --calendar-names "MyCalendar" \
    --at-time "2020-07-19T21:15:19Z"
```

出力:

```
{
    "State": "CLOSED",
    "AtTime": "2020-07-19T21:15:19Z"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Change Calendar の状態の取得」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetCalendarState」を参照してください。

### get-command-invocation

次のコード例は、get-command-invocation を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コマンド呼び出しの詳細情報を表示するには

次の get-command-invocation の例では、指定されたインスタンスにおける指定されたコマンドのすべての呼び出しを一覧表示します。

```
aws ssm get-command-invocation \
    --command-id "ef7fdfd8-9b57-4151-a15c-db9a12345678" \
    --instance-id "i-1234567890abcdef0"
```

出力:

```
{
    "CommandId": "ef7fdfd8-9b57-4151-a15c-db9a12345678",
    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
    "Comment": "b48291dd-ba76-43e0-b9df-13e11ddaac26:6960febb-2907-4b59-8e1a-
d6ce8EXAMPLE",
    "DocumentName": "AWS-UpdateSSMAgent",
    "DocumentVersion": "",
    "PluginName": "aws:updateSsmAgent",
    "ResponseCode": 0,
    "ExecutionStartDateTime": "2020-02-19T18:18:03.419Z",
    "ExecutionElapsedTime": "PT0.091S",
    "ExecutionEndDateTime": "2020-02-19T18:18:03.419Z",
    "Status": "Success",
    "StatusDetails": "Success",
    "StandardOutputContent": "Updating amazon-ssm-agent from 2.3.842.0 to latest
\nSuccessfully downloaded https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/
ssm-agent-manifest.json\namazon-ssm-agent 2.3.842.0 has already been installed,
 update skipped\n",
    "StandardOutputUrl": "",
    "StandardErrorContent": "",
    "StandardErrorUrl": "",
    "CloudWatchOutputConfig": {
        "CloudWatchLogGroupName": "",
        "CloudWatchOutputEnabled": false
    }
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「コマンドのステータスについて」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetCommandInvocation」を参照してください。

### get-connection-status

次のコード例は、get-connection-status を使用する方法を示しています。

AWS CLI

マネージドインスタンスの接続ステータスを表示するには

この get-connection-status の例では、指定されたマネージドインスタンスの接続ステータスを返します。

```
aws ssm get-connection-status \
    --target i-1234567890abcdef0
```

出力:

```
{
    "Target": "i-1234567890abcdef0",
    "Status": "connected"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetConnectionStatus」を参照してください。

### get-default-patch-baseline

次のコード例は、get-default-patch-baseline を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: デフォルトの Windows パッチベースラインを表示するには

次の get-default-patch-baseline の例では、Windows Server のデフォルトのパッチベースラインの詳細を取得します。

```
aws ssm get-default-patch-baseline
```

出力:

```
{
  "BaselineId": "pb-0713accee01612345",
  "OperatingSystem": "WINDOWS"
}
```

例 2: デフォルトの Amazon Linux パッチベースラインを表示するには

次の get-default-patch-baseline の例では、Amazon Linux のデフォルトのパッチベースラインの詳細を取得します。

```
aws ssm get-default-patch-baseline \
    --operating-system AMAZON_LINUX
```

出力:

```
{
    "BaselineId": "pb-047c6eb9c8fc12345",
    "OperatingSystem": "AMAZON_LINUX"
}
```

詳細については、「事前定義されたパッチベースラインおよびカスタムパッチベースラインについて」<https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/sysman-patch-baselines.html> および「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「既存のパッチベースラインをデフォルトとして設定する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDefaultPatchBaseline」を参照してください。

### get-deployable-patch-snapshot-for-instance

次のコード例は、get-deployable-patch-snapshot-for-instance を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インスタンスが使用するパッチベースラインの現在のスナップショットを取得するには

次の get-deployable-patch-snapshot-for-instance の例では、インスタンスが使用する指定されたパッチベースラインの現在のスナップショットの詳細を取得します。このコマンドは、インスタンス認証情報を使用してインスタンスから実行する必要があります。インスタンス認証情報が使用されるようにするため、aws configure を実行し、インスタンスのリージョンのみを指定します。Access Key および Secret Key フィールドは空のままにします。

ヒント: uuidgen を使用して snapshot-id を生成します。

```
aws ssm get-deployable-patch-snapshot-for-instance \
    --instance-id "i-1234567890abcdef0" \
    --snapshot-id "521c3536-930c-4aa9-950e-01234567abcd"
```

出力:

```
{
    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
    "SnapshotId": "521c3536-930c-4aa9-950e-01234567abcd",
    "Product": "AmazonLinux2018.03",
    "SnapshotDownloadUrl": "https://patch-baseline-snapshot-us-
east-1.s3.amazonaws.com/
ed85194ef27214f5984f28b4d664d14f7313568fea7d4b6ac6c10ad1f729d7e7-773304212436/
AMAZON_LINUX-521c3536-930c-4aa9-950e-01234567abcd?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-
SHA256&X-Amz-Date=20190215T164031Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=86400&X-
Amz-Credential=AKIAJ5C56P35AEBRX2QQ%2F20190215%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-
Amz-Signature=efaaaf6e3878e77f48a6697e015efdbda9c426b09c5822055075c062f6ad2149"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「パラメータ名: Snapshot ID」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDeployablePatchSnapshotForInstance」を参照してください。

### get-document

次のコード例は、get-document を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドキュメントコンテンツを取得するには

次の get-document の例では、Systems Manager ドキュメントのコンテンツを表示します。

```
aws ssm get-document \
    --name "AWS-RunShellScript"
```

出力:

```
{
    "Name": "AWS-RunShellScript",
    "DocumentVersion": "1",
    "Status": "Active",
    "Content": "{\n    \"schemaVersion\":\"1.2\",\n    \"description\":\"Run a
 shell script or specify the commands to run.\",\n    \"parameters\":{\n
 \"commands\":{\n            \"type\":\"StringList\",\n            \"description
\":\"(Required) Specify a shell script or a command to run.\",\n
```

```
 \"minItems\":1,\n            \"displayType\":\"textarea\"\n        },\n
 \"workingDirectory\":{\n            \"type\":\"String\",\n            \"default
\":\"\",\n            \"description\":\"(Optional) The path to the working
 directory on your instance.\",\n            \"maxChars\":4096\n        },\n
   \"executionTimeout\":{\n            \"type\":\"String\",\n            \"default
\":\"3600\",\n            \"description\":\"(Optional) The time in seconds for a
 command to complete before it is considered to have failed. Default is 3600 (1
 hour). Maximum is 172800 (48 hours).\",\n            \"allowedPattern\":\"([1-9]
[0-9]{0,4})|(1[0-6][0-9]{4})|(17[0-1][0-9]{3})|(172[0-7][0-9]{2})|(172800)\"\n
        }\n    },\n    \"runtimeConfig\":{\n        \"aws:runShellScript\":{\n
            \"properties\":[\n                {\n                    \"id\":
\"0.aws:runShellScript\",\n                    \"runCommand\":\"{{ commands }}\",\n
                    \"workingDirectory\":\"{{ workingDirectory }}\",\n
       \"timeoutSeconds\":\"{{ executionTimeout }}\"\n                }\n
  ]\n        }\n    }\n}\n",
    "DocumentType": "Command",
    "DocumentFormat": "JSON"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「AWS Systems Manager ドキュメント」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDocument」を参照してください。

### get-inventory-schema

次のコード例は、get-inventory-schema を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インベントリスキーマを表示するには

この例では、アカウントのインベントリタイプ名のリストを返します。

コマンド:

```
aws ssm get-inventory-schema
```

出力:

```
{
  "Schemas": [
```

```
      {
          "TypeName": "AWS:AWSComponent",
          "Version": "1.0",
          "Attributes": [
              {
                  "Name": "Name",
                  "DataType": "STRING"
              },
              {
                  "Name": "ApplicationType",
                  "DataType": "STRING"
              },
              {
                  "Name": "Publisher",
                  "DataType": "STRING"
              },
              {
                  "Name": "Version",
                  "DataType": "STRING"
              },
              {
                  "Name": "InstalledTime",
                  "DataType": "STRING"
              },
              {
                  "Name": "Architecture",
                  "DataType": "STRING"
              },
              {
                  "Name": "URL",
                  "DataType": "STRING"
              }
          ]
      },
      ...
  ],
  "NextToken": "--token string truncated--"
}
```

特定のインベントリタイプのインベントリスキーマを表示するには

この例では、AWS：AWS コンポーネントインベントリタイプのインベントリスキーマを返します。

コマンド:

```
aws ssm get-inventory-schema --type-name "AWS:AWSComponent"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetInventorySchema」を参照してください。

### get-inventory

次のコード例は、get-inventory を使用する方法を示しています。

AWS CLI

インベントリを表示するには

この例では、インベントリのカスタムメタデータを取得します。

コマンド:

```
aws ssm get-inventory
```

出力:

```
{
  "Entities": [
      {
          "Data": {
              "AWS:InstanceInformation": {
                  "Content": [
                      {
                          "ComputerName": "ip-172-31-44-222.us-
west-2.compute.internal",
                          "InstanceId": "i-0cb2b964d3e14fd9f",
                          "IpAddress": "172.31.44.222",
                          "AgentType": "amazon-ssm-agent",
                          "ResourceType": "EC2Instance",
                          "AgentVersion": "2.0.672.0",
                          "PlatformVersion": "2016.09",
                          "PlatformName": "Amazon Linux AMI",
                          "PlatformType": "Linux"
                      }
                  ],
```

```
                    "TypeName": "AWS:InstanceInformation",
                    "SchemaVersion": "1.0",
                    "CaptureTime": "2017-02-20T18:03:58Z"
                }
            },
            "Id": "i-0cb2b964d3e14fd9f"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetInventory」を参照してください。

### get-maintenance-window-execution-task-invocation

次のコード例は、get-maintenance-window-execution-task-invocation を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メンテナンスウィンドウのタスク呼び出しに関する情報を取得するには

次の get-maintenance-window-execution-task-invocation の例では、指定されたメンテナンスウィンドウの実行の一部である指定されたタスク呼び出しに関する情報を一覧表示します。

```
aws ssm get-maintenance-window-execution-task-invocation \
    --window-execution-id "bc494bfa-e63b-49f6-8ad1-aa9f2EXAMPLE" \
    --task-id "96f2ad59-97e3-461d-a63d-40c8aEXAMPLE" \
    --invocation-id "a5273e2c-d2c6-4880-b3e1-5e550EXAMPLE"
```

出力:

```
{
    "Status": "SUCCESS",
    "Parameters": "{\"comment\":\"\",\"documentName\":\"AWS-RunPowerShellScript\",
\"instanceIds\":[\"i-1234567890EXAMPLE\"],\"maxConcurrency\":\"1\",\"maxErrors\":
\"1\",\"parameters\":{\"executionTimeout\":[\"3600\"],\"workingDirectory\":[\"\"],
\"commands\":[\"echo Hello\"]},\"timeoutSeconds\":600}",
    "ExecutionId": "03b6baa0-5460-4e15-83f2-ea685EXAMPLE",
    "InvocationId": "a5273e2c-d2c6-4880-b3e1-5e550EXAMPLE",
```

```
    "StartTime": 1549998326.421,
    "TaskType": "RUN_COMMAND",
    "EndTime": 1550001931.784,
    "WindowExecutionId": "bc494bfa-e63b-49f6-8ad1-aa9f2EXAMPLE",
    "StatusDetails": "Failed",
    "TaskExecutionId": "96f2ad59-97e3-461d-a63d-40c8aEXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「タスクとタスクの実行に関する情報の表示 (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetMaintenanceWindowExecutionTaskInvocation」を参照してください。

### get-maintenance-window-execution-task

次のコード例は、get-maintenance-window-execution-task を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メンテナンスウィンドウのタスクの実行に関する情報を取得するには

次の get-maintenance-window-execution-task の例では、指定されたメンテナンスウィンドウの実行の一部であるタスクに関する情報を一覧表示します。

```
aws ssm get-maintenance-window-execution-task \
    --window-execution-id "518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2EXAMPLE" \
    --task-id "ac0c6ae1-daa3-4a89-832e-d3845EXAMPLE"
```

出力:

```
{
    "WindowExecutionId": "518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2EXAMPLE",
    "TaskExecutionId": "ac0c6ae1-daa3-4a89-832e-d3845EXAMPLE",
    "TaskArn": "AWS-RunPatchBaseline",
    "ServiceRole": "arn:aws:iam::111222333444:role/aws-service-role/
ssm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonSSM",
    "Type": "RUN_COMMAND",
    "TaskParameters": [
        {
            "BaselineOverride": {
```

```
                "Values": [
                    ""
                ]
            },
            "InstallOverrideList": {
                "Values": [
                    ""
                ]
            },
            "Operation": {
                "Values": [
                    "Scan"
                ]
            },
            "RebootOption": {
                "Values": [
                    "RebootIfNeeded"
                ]
            },
            "SnapshotId": {
                "Values": [
                    "{{ aws:ORCHESTRATION_ID }}"
                ]
            },
            "aws:InstanceId": {
                "Values": [
                    "i-02573cafcfEXAMPLE",
                    "i-0471e04240EXAMPLE",
                    "i-07782c72faEXAMPLE"
                ]
            }
        }
    ],
    "Priority": 1,
    "MaxConcurrency": "1",
    "MaxErrors": "3",
    "Status": "SUCCESS",
    "StartTime": "2021-08-04T11:45:35.088000-07:00",
    "EndTime": "2021-08-04T11:53:09.079000-07:00"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「タスクとタスクの実行に関する情報の表示 (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetMaintenanceWindowExecutionTask」を参照してください。

### get-maintenance-window-execution

次のコード例は、get-maintenance-window-execution を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メンテナンスウィンドウのタスクの実行に関する情報を取得するには

次の get-maintenance-window-execution の例では、指定されたメンテナンスウィンドウの一部として実行されるタスクに関する情報を一覧表示します。

```
aws ssm get-maintenance-window-execution \
    --window-execution-id "518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2EXAMPLE"
```

出力:

```
{
    "Status": "SUCCESS",
    "TaskIds": [
        "ac0c6ae1-daa3-4a89-832e-d3845EXAMPLE"
    ],
    "StartTime": 1487692834.595,
    "EndTime": 1487692835.051,
    "WindowExecutionId": "518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2EXAMPLE",
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「タスクとタスクの実行に関する情報の表示 (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetMaintenanceWindowExecution」を参照してください。

### get-maintenance-window-task

次のコード例は、get-maintenance-window-task を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メンテナンスウィンドウタスクに関する情報を取得するには

次の get-maintenance-window-task の例では、指定されたメンテナンスウィンドウタスクの詳細情報を取得します。

```
aws ssm get-maintenance-window-task \
    --window-id mw-0c5ed765acEXAMPLE \
    --window-task-id 0e842a8d-2d44-4886-bb62-af8dcEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "ServiceRoleArn": "arn:aws:iam::111222333444:role/aws-service-role/
ssm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonSSM",
    "MaxErrors": "1",
    "TaskArn": "AWS-RunPowerShellScript",
    "MaxConcurrency": "1",
    "WindowTaskId": "0e842a8d-2d44-4886-bb62-af8dcEXAMPLE",
    "TaskParameters": {},
    "Priority": 1,
    "TaskInvocationParameters": {
        "RunCommand": {
            "Comment": "",
            "TimeoutSeconds": 600,
            "Parameters": {
                "commands": [
                    "echo Hello"
                ],
                "executionTimeout": [
                    "3600"
                ],
                "workingDirectory": [
                    ""
                ]
            }
        }
    },
    "WindowId": "mw-0c5ed765acEXAMPLE",
    "TaskType": "RUN_COMMAND",
    "Targets": [
        {
            "Values": [
                "84c818da-b619-4d3d-9651-946f3EXAMPLE"
            ],
            "Key": "WindowTargetIds"
```

```
        }
    ],
    "Name": "ExampleTask"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「メンテナンスウィンドウに関する情報の表示 (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetMaintenanceWindowTask」を参照してください。

### get-maintenance-window

次のコード例は、get-maintenance-window を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メンテナンスウィンドウに関する情報を取得するには

次の get-maintenance-window の例では、指定されたメンテナンスウィンドウの詳細情報を取得します。

```
aws ssm get-maintenance-window \
    --window-id "mw-03eb9db428EXAMPLE"
```

出力:

```
{
    "AllowUnassociatedTargets": true,
    "CreatedDate": 1515006912.957,
    "Cutoff": 1,
    "Duration": 6,
    "Enabled": true,
    "ModifiedDate": 2020-01-01T10:04:04.099Z,
    "Name": "My-Maintenance-Window",
    "Schedule": "rate(3 days)",
    "WindowId": "mw-03eb9db428EXAMPLE",
    "NextExecutionTime": "2020-02-25T00:08:15.099Z"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「メンテナンスウィンドウに関する情報の表示 (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetMaintenanceWindow」を参照してください。

### get-ops-item

次のコード例は、get-ops-item を使用する方法を示しています。

AWS CLI

OpsItem に関する情報を表示するには

次の get-ops-item の例では、指定された OpsItem の詳細情報を表示します。

```
aws ssm get-ops-item \
    --ops-item-id oi-0b725EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "OpsItem": {
        "CreatedBy": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/OpsItem-CWE-Role/
fbf77cbe264a33509569f23e4EXAMPLE",
        "CreatedTime": "2019-12-04T15:52:16.793000-08:00",
        "Description": "CloudWatch Event Rule SSMOpsItems-EC2-instance-terminated
 was triggered. Your EC2 instance has terminated. See below for more details.",
        "LastModifiedBy": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/OpsItem-CWE-Role/
fbf77cbe264a33509569f23e4EXAMPLE",
        "LastModifiedTime": "2019-12-04T15:52:16.793000-08:00",
        "Notifications": [],
        "RelatedOpsItems": [],
        "Status": "Open",
        "OpsItemId": "oi-0b725EXAMPLE",
        "Title": "EC2 instance terminated",
        "Source": "EC2",
        "OperationalData": {
            "/aws/automations": {
                "Value": "[ { \"automationType\": \"AWS:SSM:Automation\",
 \"automationId\": \"AWS-CreateManagedWindowsInstance\" }, { \"automationType\":
 \"AWS:SSM:Automation\", \"automationId\": \"AWS-CreateManagedLinuxInstance\" } ]",
                "Type": "SearchableString"
            },
            "/aws/dedup": {
```

```
                "Value": "{\"dedupString\":\"SSMOpsItems-EC2-instance-terminated
\"}",
                "Type": "SearchableString"
            },
            "/aws/resources": {
                "Value": "[{\"arn\":\"arn:aws:ec2:us-east-2:111222333444:instance/
i-05adec7e97EXAMPLE\"}]",
                "Type": "SearchableString"
            },
            "event-time": {
                "Value": "2019-12-04T23:52:16Z",
                "Type": "String"
            },
            "instance-state": {
                "Value": "terminated",
                "Type": "String"
            }
        },
        "Category": "Availability",
        "Severity": "4"
    }
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「OpsItems を管理する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetOpsItem」を参照してください。

### get-ops-summary

次のコード例は、get-ops-summary を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべての OpsItems の概要を表示するには

次の get-ops-summary の例は、AWS アカウントのすべての OpsItems の概要を表示します。

```
aws ssm get-ops-summary
```

出力:

```
{
    "Entities": [
        {
            "Id": "oi-4309fEXAMPLE",
            "Data": {
                "AWS:OpsItem": {
                    "CaptureTime": "2020-02-26T18:58:32.918Z",
                    "Content": [
                        {
                            "AccountId": "111222333444",
                            "Category": "Availability",
                            "CreatedBy": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/
OpsItem-CWE-Role/fbf77cbe264a33509569f23e4EXAMPLE",
                            "CreatedTime": "2020-02-26T19:10:44.149Z",
                            "Description": "CloudWatch Event Rule SSMOpsItems-EC2-
instance-terminated was triggered. Your EC2 instance has terminated. See below for
 more details.",
                            "LastModifiedBy": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-
role/OpsItem-CWE-Role/fbf77cbe264a33509569f23e4EXAMPLE",
                            "LastModifiedTime": "2020-02-26T19:10:44.149Z",
                            "Notifications": "",
                            "OperationalData": "{\"/aws/automations\":
{\"type\":\"SearchableString\",\"value\":\"[ { \\\"automationType\\\": \\
\"AWS:SSM:Automation\\\", \\\"automationId\\\": \\\"AWS-CreateManagedWindowsInstance
\\\" }, { \\\"automationType\\\": \\\"AWS:SSM:Automation\\\", \\\"automationId
\\\": \\\"AWS-CreateManagedLinuxInstance\\\" } ]\"},\"/aws/resources\":
{\"type\":\"SearchableString\",\"value\":\"[{\\\"arn\\\":\\\"arn:aws:ec2:us-
east-2:111222333444:instance/i-0acbd0800fEXAMPLE\\\"}]\"},\"/aws/dedup\":{\"type\":
\"SearchableString\",\"value\":\"{\\\"dedupString\\\":\\\"SSMOpsItems-EC2-instance-
terminated\\\"}\"}}",
                            "OpsItemId": "oi-4309fEXAMPLE",
                            "RelatedItems": "",
                            "Severity": "3",
                            "Source": "EC2",
                            "Status": "Open",
                            "Title": "EC2 instance terminated"
                        }
                    ]
                }
            }
        },
        {
            "Id": "oi-bb2a0e6a4541",
```

```
            "Data": {
                "AWS:OpsItem": {
                    "CaptureTime": "2019-11-26T19:20:06.161Z",
                    "Content": [
                        {
                            "AccountId": "111222333444",
                            "Category": "Availability",
                            "CreatedBy": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/
OpsItem-CWE-Role/fbf77cbe264a33509569f23e4EXAMPLE",
                            "CreatedTime": "2019-11-26T20:00:07.237Z",
                            "Description": "CloudWatch Event Rule SSMOpsItems-SSM-
maintenance-window-execution-failed was triggered. Your SSM Maintenance Window
 execution has failed. See below for more details.",
                            "LastModifiedBy": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-
role/OpsItem-CWE-Role/fbf77cbe264a33509569f23e4EXAMPLE",
                            "LastModifiedTime": "2019-11-26T20:00:07.237Z",
                            "Notifications": "",
                            "OperationalData": "{\"/aws/resources\":{\"type
\":\"SearchableString\",\"value\":\"[{\\\"arn\\\":\\\"arn:aws:ssm:us-
east-2:111222333444:maintenancewindow/mw-0e83ba440dEXAMPLE\\\"}]\"},\"/aws/dedup\":
{\"type\":\"SearchableString\",\"value\":\"{\\\"dedupString\\\":\\\"SSMOpsItems-SSM-
maintenance-window-execution-failed\\\"}\"}}",
                            "OpsItemId": "oi-bb2a0EXAMPLE",
                            "RelatedItems": "",
                            "Severity": "3",
                            "Source": "SSM",
                            "Status": "Open",
                            "Title": "SSM Maintenance Window execution failed"
                        }
                    ]
                }
            }
        ]
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「OpsItems を管理する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetOpsSummary」を参照してください。

### get-parameter-history

次のコード例は、get-parameter-history を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パラメータの値の履歴を取得するには

次の get-parameter-history の例では、指定されたパラメータの変更履歴を、値を含めて一覧表示します。

```
aws ssm get-parameter-history \
    --name "MyStringParameter"
```

出力:

```
{
    "Parameters": [
        {
            "Name": "MyStringParameter",
            "Type": "String",
            "LastModifiedDate": 1582154711.976,
            "LastModifiedUser": "arn:aws:iam::111222333444:user/Mary-Major",
            "Description": "This is the first version of my String parameter",
            "Value": "Veni",
            "Version": 1,
            "Labels": [],
            "Tier": "Standard",
            "Policies": []
        },
        {
            "Name": "MyStringParameter",
            "Type": "String",
            "LastModifiedDate": 1582156093.471,
            "LastModifiedUser": "arn:aws:iam::111222333444:user/Mary-Major",
            "Description": "This is the second version of my String parameter",
            "Value": "Vidi",
            "Version": 2,
            "Labels": [],
            "Tier": "Standard",
            "Policies": []
        },
        {
```

```
            "Name": "MyStringParameter",
            "Type": "String",
            "LastModifiedDate": 1582156117.545,
            "LastModifiedUser": "arn:aws:iam::111222333444:user/Mary-Major",
            "Description": "This is the third version of my String parameter",
            "Value": "Vici",
            "Version": 3,
            "Labels": [],
            "Tier": "Standard",
            "Policies": []
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「パラメータバージョンの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetParameterHistory」を参照してください。

### get-parameter

次のコード例は、get-parameter を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: パラメータの値を表示する

次の get-parameter 例は、指定された単一のパラメータの値を一覧表示します。

```
aws ssm get-parameter \
    --name "MyStringParameter"
```

出力:

```
{
    "Parameter": {
        "Name": "MyStringParameter",
        "Type": "String",
        "Value": "Veni",
        "Version": 1,
```

```
        "LastModifiedDate": 1530018761.888,
        "ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2:111222333444:parameter/MyStringParameter"
        "DataType": "text"
    }
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Parameter Store の使用」を参照してください。

例 2: SecureString パラメータの値を復号化する

次の get-parameter 例は、指定された SecureString パラメータの値を複合化します。

```
aws ssm get-parameter \
    --name "MySecureStringParameter" \
    --with-decryption
```

出力:

```
{
    "Parameter": {
        "Name": "MySecureStringParameter",
        "Type": "SecureString",
        "Value": "16679b88-310b-4895-a943-e0764EXAMPLE",
        "Version": 2,
        "LastModifiedDate": 1582155479.205,
        "ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2:111222333444:parameter/
MySecureStringParameter"
        "DataType": "text"
    }
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Parameter Store の使用」を参照してください。

例 3: ラベルを使用してパラメータの値を表示する

次の get-parameter 例は、特定のラベルを使用して、指定された単一のパラメータの値を一覧表示します。

```
aws ssm get-parameter \
```

```
    --name "MyParameter:label"
```

出力:

```
{
    "Parameter": {
        "Name": "MyParameter",
        "Type": "String",
        "Value": "parameter version 2",
        "Version": 2,
        "Selector": ":label",
        "LastModifiedDate": "2021-07-12T09:49:15.865000-07:00",
        "ARN": "arn:aws:ssm:us-west-2:786973925828:parameter/MyParameter",
        "DataType": "text"
    }
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「パラメータラベルの使用」を参照してください。

例 4: バージョンを使用してパラメータの値を表示する

次の get-parameter 例は、指定された単一のパラメータバージョンの値を一覧表示します。

```
aws ssm get-parameter \
    --name "MyParameter:2"
```

出力:

```
{
    "Parameter": {
        "Name": "MyParameter",
        "Type": "String",
        "Value": "parameter version 2",
        "Version": 2,
        "Selector": ":2",
        "LastModifiedDate": "2021-07-12T09:49:15.865000-07:00",
        "ARN": "arn:aws:ssm:us-west-2:786973925828:parameter/MyParameter",
        "DataType": "text"
    }
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「パラメータラベルの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetParameter」を参照してください。

### get-parameters-by-path

次のコード例は、get-parameters-by-path を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定されたパスのパラメータを一覧表示するには

次の get-parameters-by-path の例では、指定された階層内のパラメータを一覧表示します。

```
aws ssm get-parameters-by-path \
    --path "/site/newyork/department/"
```

出力:

```
{
    "Parameters": [
        {
            "Name": "/site/newyork/department/marketing",
            "Type": "String",
            "Value": "Floor 2",
            "Version": 1,
            "LastModifiedDate": 1530018761.888,
            "ARN": "arn:aws:ssm:us-east-1:111222333444:parameter/site/newyork/
department/marketing"
        },
        {
            "Name": "/site/newyork/department/infotech",
            "Type": "String",
            "Value": "Floor 3",
            "Version": 1,
            "LastModifiedDate": 1530018823.429,
            "ARN": "arn:aws:ssm:us-east-1:111222333444:parameter/site/newyork/
department/infotech"
        },
        ...
```

```
    ]
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「パラメータ階層の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetParametersByPath」を参照してください。

### get-parameters

次のコード例は、get-parameters を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: パラメータの値を一覧表示するには

次の get-parameters の例では、指定した 3 つのパラメータの値を一覧表示します。

```
aws ssm get-parameters \
    --names "MyStringParameter" "MyStringListParameter" "MyInvalidParameterName"
```

出力:

```
{
    "Parameters": [
        {
            "Name": "MyStringListParameter",
            "Type": "StringList",
            "Value": "alpha,beta,gamma",
            "Version": 1,
            "LastModifiedDate": 1582154764.222,
            "ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2:111222333444:parameter/
MyStringListParameter"
            "DataType": "text"
        },
        {
            "Name": "MyStringParameter",
            "Type": "String",
            "Value": "Vici",
            "Version": 3,
            "LastModifiedDate": 1582156117.545,
```

```
            "ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2:111222333444:parameter/MyStringParameter"
            "DataType": "text"
        }
    ],
    "InvalidParameters": [
        "MyInvalidParameterName"
    ]
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Parameter Store の使用」を参照してください。

例 2: ``--query`` オプションを使用して複数のパラメータの名前と値を一覧表示するには

次の get-parameters の例では、指定したパラメータの名前と値を一覧表示します。

```
aws ssm get-parameters \
    --names MyStringParameter MyStringListParameter \
    --query "Parameters[*].{Name:Name,Value:Value}"
```

出力:

```
[
    {
        "Name": "MyStringListParameter",
        "Value": "alpha,beta,gamma"
    },
    {
        "Name": "MyStringParameter",
        "Value": "Vidi"
    }
]
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Parameter Store の使用」を参照してください。

例 3: ラベルを使用してパラメータの値を表示する

次の get-parameter 例は、特定のラベルを使用して、指定された単一のパラメータの値を一覧表示します。

```
aws ssm get-parameter \
```

```
    --name "MyParameter:label"
```

出力:

```
{
    "Parameters": [
        {
            "Name": "MyLabelParameter",
            "Type": "String",
            "Value": "parameter by label",
            "Version": 1,
            "Selector": ":label",
            "LastModifiedDate": "2021-07-12T09:49:15.865000-07:00",
            "ARN": "arn:aws:ssm:us-west-2:786973925828:parameter/MyParameter",
            "DataType": "text"
        },
        {
            "Name": "MyVersionParameter",
            "Type": "String",
            "Value": "parameter by version",
            "Version": 2,
            "Selector": ":2",
            "LastModifiedDate": "2021-03-24T16:20:28.236000-07:00",
            "ARN": "arn:aws:ssm:us-west-2:786973925828:parameter/unlabel-param",
            "DataType": "text"
        }
    ],
    "InvalidParameters": []
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「パラメータラベルの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetParameters」を参照してください。

### get-patch-baseline-for-patch-group

次のコード例は、get-patch-baseline-for-patch-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パッチグループのパッチベースラインを表示するには

次の get-patch-baseline-for-patch-group の例では、指定されたパッチグループのパッチベースラインに関する詳細を取得します。

```
aws ssm get-patch-baseline-for-patch-group \
    --patch-group "DEV"
```

出力:

```
{
    "PatchGroup": "DEV",
    "BaselineId": "pb-0123456789abcdef0",
    "OperatingSystem": "WINDOWS"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「パッチグループの作成 <https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/sysman-patch-group-tagging.html>__」および「パッチベースラインにパッチグループを追加する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPatchBaselineForPatchGroup」を参照してください。

### get-patch-baseline

次のコード例は、get-patch-baseline を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パッチベースラインを表示するには

次の get-patch-baseline の例では、指定されたパッチベースラインの詳細を取得します。

```
aws ssm get-patch-baseline \
    --baseline-id "pb-0123456789abcdef0"
```

出力:

```
{
    "BaselineId": "pb-0123456789abcdef0",
```

```
    "Name": "WindowsPatching",
    "OperatingSystem": "WINDOWS",
    "GlobalFilters": {
        "PatchFilters": []
    },
    "ApprovalRules": {
        "PatchRules": [
            {
                "PatchFilterGroup": {
                    "PatchFilters": [
                        {
                            "Key": "PRODUCT",
                            "Values": [
                                "WindowsServer2016"
                            ]
                        }
                    ]
                },
                "ComplianceLevel": "CRITICAL",
                "ApproveAfterDays": 0,
                "EnableNonSecurity": false
            }
        ]
    },
    "ApprovedPatches": [],
    "ApprovedPatchesComplianceLevel": "UNSPECIFIED",
    "ApprovedPatchesEnableNonSecurity": false,
    "RejectedPatches": [],
    "RejectedPatchesAction": "ALLOW_AS_DEPENDENCY",
    "PatchGroups": [
        "QA",
        "DEV"
    ],
    "CreatedDate": 1550244180.465,
    "ModifiedDate": 1550244180.465,
    "Description": "Patches for Windows Servers",
    "Sources": []
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「パッチベースラインについて」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPatchBaseline」を参照してください。

### get-service-setting

次のコード例は、get-service-setting を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Parameter Store スループットのサービス設定を取得するには

次の get-service-setting の例では、指定されたリージョンの Parameter Store スループットの現在のサービス設定を取得します。

```
aws ssm get-service-setting \
    --setting-id arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:servicesetting/ssm/parameter-store/high-throughput-enabled
```

出力:

```
{
    "ServiceSetting": {
        "SettingId": "/ssm/parameter-store/high-throughput-enabled",
        "SettingValue": "false",
        "LastModifiedDate": 1555532818.578,
        "LastModifiedUser": "System",
        "ARN": "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:servicesetting/ssm/parameter-store/high-throughput-enabled",
        "Status": "Default"
    }
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Parameter Store スループットの引き上げ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetServiceSetting」を参照してください。

### label-parameter-version

次のコード例は、label-parameter-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: パラメータの最新バージョンにラベルを追加するには

次の label-parameter-version 例では、指定されたパラメータの最新バージョンにラベルを追加します。

```
aws ssm label-parameter-version \
    --name "MyStringParameter" \
    --labels "ProductionReady"
```

出力:

```
{
    "InvalidLabels": [],
    "ParameterVersion": 3
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「パラメータラベルの使用」を参照してください。

例 2: 特定のバージョンのパラメータにラベルを追加するには

次の label-parameter-version の例では、指定されたバージョンのパラメータにラベルを追加します。

```
aws ssm label-parameter-version \
    --name "MyStringParameter" \
    --labels "ProductionReady" \
    --parameter-version "2" --labels "DevelopmentReady"
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「パラメータラベルの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「LabelParameterVersion」を参照してください。

### list-association-versions

次のコード例は、list-association-versions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

特定の関連付け ID のすべてのバージョンの関連付けを取得するには

次の list-association-versions の例では、指定された関連付けのすべてのバージョンを一覧表示します。

```
aws ssm list-association-versions \
    --association-id "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab"
```

出力:

```
{
"AssociationVersions": [
        {
            "AssociationId": "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab",
            "AssociationVersion": "1",
            "CreatedDate": 1550505536.726,
            "Name": "AWS-UpdateSSMAgent",
            "Parameters": {
                "allowDowngrade": [
                    "false"
                ],
                "version": [
                    ""
                ]
            },
            "Targets": [
                {
                    "Key": "InstanceIds",
                    "Values": [
                        "i-1234567890abcdef0"
                    ]
                }
            ],
            "ScheduleExpression": "cron(0 00 12 ? * SUN *)",
            "AssociationName": "UpdateSSMAgent"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Systems Manager の関連付けの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAssociationVersions」を参照してください。

## list-associations

次のコード例は、list-associations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 特定のインスタンスの関連付けを一覧表示するには

次の list-associations の例では、AssociationName、UpdateSSMAgent とのすべての関連付けを一覧表示します。

```
aws ssm list-associations /
    --association-filter-list "key=AssociationName,value=UpdateSSMAgent"
```

出力:

```
{
    "Associations": [
        {
            "Name": "AWS-UpdateSSMAgent",
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "AssociationId": "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab",
            "AssociationVersion": "1",
            "Targets": [
                {
                    "Key": "InstanceIds",
                    "Values": [
                        "i-016648b75dd622dab"
                    ]
                }
            ],
            "Overview": {
                "Status": "Pending",
                "DetailedStatus": "Associated",
                "AssociationStatusAggregatedCount": {
                    "Pending": 1
                }
            },
            "ScheduleExpression": "cron(0 00 12 ? * SUN *)",
            "AssociationName": "UpdateSSMAgent"
        }
    ]
}
```

詳細については、「 Systems Manager ユーザーガイド」の「Systems Manager の関連付けの使用」を参照してください。

例 2: 特定のドキュメントの関連付けを一覧表示するには

次の list-associations の例では、指定したドキュメントのすべての関連付けを一覧表示します。

```
aws ssm list-associations /
    --association-filter-list "key=Name,value=AWS-UpdateSSMAgent"
```

出力:

```
{
    "Associations": [
        {
            "Name": "AWS-UpdateSSMAgent",
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "AssociationId": "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab",
            "AssociationVersion": "1",
            "Targets": [
                {
                    "Key": "InstanceIds",
                    "Values": [
                        "i-1234567890abcdef0"
                    ]
                }
            ],
            "LastExecutionDate": 1550505828.548,
            "Overview": {
                "Status": "Success",
                "DetailedStatus": "Success",
                "AssociationStatusAggregatedCount": {
                    "Success": 1
                }
            },
            "ScheduleExpression": "cron(0 00 12 ? * SUN *)",
            "AssociationName": "UpdateSSMAgent"
        },
    {
            "Name": "AWS-UpdateSSMAgent",
            "InstanceId": "i-9876543210abcdef0",
            "AssociationId": "fbc07ef7-b985-4684-b82b-0123456789ab",
            "AssociationVersion": "1",
```

```
            "Targets": [
                {
                    "Key": "InstanceIds",
                    "Values": [
                        "i-9876543210abcdef0"
                    ]
                }
            ],
            "LastExecutionDate": 1550507531.0,
            "Overview": {
                "Status": "Success",
                "AssociationStatusAggregatedCount": {
                    "Success": 1
                }
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「Systems Manager ユーザーガイド」の「Systems Manager の関連付けの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAssociations」を参照してください。

### list-command-invocations

次のコード例は、list-command-invocations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

特定のコマンドの呼び出しを一覧表示するには

次の list-command-invocations の例では、コマンドのすべての呼び出しを一覧表示します。

```
aws ssm list-command-invocations \
    --command-id "ef7fdfd8-9b57-4151-a15c-db9a12345678" \
    --details
```

出力:

```
{
```

```
    "CommandInvocations": [
        {
            "CommandId": "ef7fdfd8-9b57-4151-a15c-db9a12345678",
            "InstanceId": "i-02573cafcfEXAMPLE",
            "InstanceName": "",
            "Comment": "b48291dd-ba76-43e0-
b9df-13e11ddaac26:6960febb-2907-4b59-8e1a-d6ce8EXAMPLE",
            "DocumentName": "AWS-UpdateSSMAgent",
            "DocumentVersion": "",
            "RequestedDateTime": 1582136283.089,
            "Status": "Success",
            "StatusDetails": "Success",
            "StandardOutputUrl": "",
            "StandardErrorUrl": "",
            "CommandPlugins": [
                {
                    "Name": "aws:updateSsmAgent",
                    "Status": "Success",
                    "StatusDetails": "Success",
                    "ResponseCode": 0,
                    "ResponseStartDateTime": 1582136283.419,
                    "ResponseFinishDateTime": 1582136283.51,
                    "Output": "Updating amazon-ssm-agent from 2.3.842.0 to latest
\nSuccessfully downloaded https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/
ssm-agent-manifest.json\namazon-ssm-agent 2.3.842.0 has already been installed,
 update skipped\n",
                    "StandardOutputUrl": "",
                    "StandardErrorUrl": "",
                    "OutputS3Region": "us-east-2",
                    "OutputS3BucketName": "",
                    "OutputS3KeyPrefix": ""
                }
            ],
            "ServiceRole": "",
            "NotificationConfig": {
                "NotificationArn": "",
                "NotificationEvents": [],
                "NotificationType": ""
            },
            "CloudWatchOutputConfig": {
                "CloudWatchLogGroupName": "",
                "CloudWatchOutputEnabled": false
            }
        },
```

```
        {
            "CommandId": "ef7fdfd8-9b57-4151-a15c-db9a12345678",
            "InstanceId": "i-0471e04240EXAMPLE",
            "InstanceName": "",
            "Comment": "b48291dd-ba76-43e0-
b9df-13e11ddaac26:6960febb-2907-4b59-8e1a-d6ce8EXAMPLE",
            "DocumentName": "AWS-UpdateSSMAgent",
            "DocumentVersion": "",
            "RequestedDateTime": 1582136283.02,
            "Status": "Success",
            "StatusDetails": "Success",
            "StandardOutputUrl": "",
            "StandardErrorUrl": "",
            "CommandPlugins": [
                {
                    "Name": "aws:updateSsmAgent",
                    "Status": "Success",
                    "StatusDetails": "Success",
                    "ResponseCode": 0,
                    "ResponseStartDateTime": 1582136283.812,
                    "ResponseFinishDateTime": 1582136295.031,
                    "Output": "Updating amazon-ssm-agent from 2.3.672.0 to latest
\nSuccessfully downloaded https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/
ssm-agent-manifest.json\nSuccessfully downloaded https://s3.us-east-2.amazonaws.com/
amazon-ssm-us-east-2/amazon-ssm-agent-updater/2.3.842.0/amazon-ssm-agent-updater-
snap-amd64.tar.gz\nSuccessfully downloaded https://s3.us-east-2.amazonaws.com/
amazon-ssm-us-east-2/amazon-ssm-agent/2.3.672.0/amazon-ssm-agent-snap-amd64.tar.gz
\nSuccessfully downloaded https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/
amazon-ssm-agent/2.3.842.0/amazon-ssm-agent-snap-amd64.tar.gz\nInitiating amazon-
ssm-agent update to 2.3.842.0\namazon-ssm-agent updated successfully to 2.3.842.0",
                    "StandardOutputUrl": "",
                    "StandardErrorUrl": "",
                    "OutputS3Region": "us-east-2",
                    "OutputS3BucketName": "",
                    "OutputS3KeyPrefix": "8bee3135-398c-4d31-99b6-e42d2EXAMPLE/
i-0471e04240EXAMPLE/awsupdateSsmAgent"
                }
            ],
            "ServiceRole": "",
            "NotificationConfig": {
                "NotificationArn": "",
                "NotificationEvents": [],
                "NotificationType": ""
            },
```

```
            "CloudWatchOutputConfig": {
                "CloudWatchLogGroupName": "",
                "CloudWatchOutputEnabled": false
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「コマンドのステータスについて」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListCommandInvocations」を参照してください。

### list-commands

次のコード例は、list-commands を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 特定のコマンドのステータスを取得するには

次の list-commands の例では、指定されたコマンドのステータスを取得して表示します。

```
aws ssm list-commands \
    --command-id "0831e1a8-a1ac-4257-a1fd-c831bEXAMPLE"
```

例 2: 特定の日付より後にリクエストされたコマンドのステータスを取得するには

次の list-commands の例では、指定した日付より後にリクエストされたコマンドの詳細を取得します。

```
aws ssm list-commands \
    --filter "key=InvokedAfter,value=2020-02-01T00:00:00Z"
```

例 3: AWS アカウントでリクエストされたすべてのコマンドを一覧表示するには

次の list-commands の例では、現在の AWS アカウントとリージョンでユーザーがリクエストしたすべてのコマンドを一覧表示します。

```
aws ssm list-commands
```

出力:


```
{
    "Commands": [
        {
            "CommandId": "8bee3135-398c-4d31-99b6-e42d2EXAMPLE",
            "DocumentName": "AWS-UpdateSSMAgent",
            "DocumentVersion": "",
            "Comment": "b48291dd-ba76-43e0-
b9df-13e11ddaac26:6960febb-2907-4b59-8e1a-d6ce8EXAMPLE",
            "ExpiresAfter": "2020-02-19T11:28:02.500000-08:00",
            "Parameters": {},
            "InstanceIds": [
                "i-028ea792daEXAMPLE",
                "i-02feef8c46EXAMPLE",
                "i-038613f3f0EXAMPLE",
                "i-03a530a2d4EXAMPLE",
                "i-083b678d37EXAMPLE",
                "i-0dee81debaEXAMPLE"
            ],
            "Targets": [],
            "RequestedDateTime": "2020-02-19T10:18:02.500000-08:00",
            "Status": "Success",
            "StatusDetails": "Success",
            "OutputS3BucketName": "",
            "OutputS3KeyPrefix": "",
            "MaxConcurrency": "50",
            "MaxErrors": "100%",
            "TargetCount": 6,
            "CompletedCount": 6,
            "ErrorCount": 0,
            "DeliveryTimedOutCount": 0,
            "ServiceRole": "",
            "NotificationConfig": {
                "NotificationArn": "",
                "NotificationEvents": [],
                "NotificationType": ""
            },
            "CloudWatchOutputConfig": {
                "CloudWatchLogGroupName": "",
                "CloudWatchOutputEnabled": false
            }
        }
        {
```

```
            "CommandId": "e9ade581-c03d-476b-9b07-26667EXAMPLE",
            "DocumentName": "AWS-FindWindowsUpdates",
            "DocumentVersion": "1",
            "Comment": "",
            "ExpiresAfter": "2020-01-24T12:37:31.874000-08:00",
            "Parameters": {
                "KbArticleIds": [
                    ""
                ],
                "UpdateLevel": [
                    "All"
                ]
            },
            "InstanceIds": [],
            "Targets": [
                {
                    "Key": "InstanceIds",
                    "Values": [
                        "i-00ec29b21eEXAMPLE",
                        "i-09911ddd90EXAMPLE"
                    ]
                }
            ],
            "RequestedDateTime": "2020-01-24T11:27:31.874000-08:00",
            "Status": "Success",
            "StatusDetails": "Success",
            "OutputS3BucketName": "my-us-east-2-bucket",
            "OutputS3KeyPrefix": "my-rc-output",
            "MaxConcurrency": "50",
            "MaxErrors": "0",
            "TargetCount": 2,
            "CompletedCount": 2,
            "ErrorCount": 0,
            "DeliveryTimedOutCount": 0,
            "ServiceRole": "arn:aws:iam::111222333444:role/aws-service-role/
ssm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonSSM",
            "NotificationConfig": {
                "NotificationArn": "arn:aws:sns:us-east-2:111222333444:my-us-east-2-
notification-arn",
                "NotificationEvents": [
                    "All"
                ],
                "NotificationType": "Invocation"
            },
```

```
            "CloudWatchOutputConfig": {
                "CloudWatchLogGroupName": "",
                "CloudWatchOutputEnabled": false
            }
        }
        {
            "CommandId": "d539b6c3-70e8-4853-80e5-0ce4fEXAMPLE",
            "DocumentName": "AWS-RunPatchBaseline",
            "DocumentVersion": "1",
            "Comment": "",
            "ExpiresAfter": "2020-01-24T12:21:04.350000-08:00",
            "Parameters": {
                "InstallOverrideList": [
                    ""
                ],
                "Operation": [
                    "Install"
                ],
                "RebootOption": [
                    "RebootIfNeeded"
                ],
                "SnapshotId": [
                    ""
                ]
            },
            "InstanceIds": [],
            "Targets": [
                {
                    "Key": "InstanceIds",
                    "Values": [
                        "i-00ec29b21eEXAMPLE",
                        "i-09911ddd90EXAMPLE"
                    ]
                }
            ],
            "RequestedDateTime": "2020-01-24T11:11:04.350000-08:00",
            "Status": "Success",
            "StatusDetails": "Success",
            "OutputS3BucketName": "my-us-east-2-bucket",
            "OutputS3KeyPrefix": "my-rc-output",
            "MaxConcurrency": "50",
            "MaxErrors": "0",
            "TargetCount": 2,
            "CompletedCount": 2,
```

```
            "ErrorCount": 0,
            "DeliveryTimedOutCount": 0,
            "ServiceRole": "arn:aws:iam::111222333444:role/aws-service-role/
ssm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonSSM",
            "NotificationConfig": {
                "NotificationArn": "arn:aws:sns:us-east-2:111222333444:my-us-east-2-
notification-arn",
                "NotificationEvents": [
                    "All"
                ],
                "NotificationType": "Invocation"
            },
            "CloudWatchOutputConfig": {
                "CloudWatchLogGroupName": "",
                "CloudWatchOutputEnabled": false
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Systems Manager Run Command を使用してコマンドを実行する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListCommands」を参照してください。

### `list-compliance-items`

次のコード例は、`list-compliance-items` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

特定のインスタンスのコンプライアンス項目を一覧表示するには

この例では、指定したインスタンスのすべてのコンプライアンス項目を一覧表示します。

コマンド:

```
aws ssm list-compliance-items --resource-ids "i-1234567890abcdef0" --resource-
types "ManagedInstance"
```

出力:

```
{
  "ComplianceItems": [
      {
          "ComplianceType": "Association",
          "ResourceType": "ManagedInstance",
          "ResourceId": "i-1234567890abcdef0",
          "Id": "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab",
          "Title": "",
          "Status": "COMPLIANT",
          "Severity": "UNSPECIFIED",
          "ExecutionSummary": {
              "ExecutionTime": 1550408470.0
          },
          "Details": {
              "DocumentName": "AWS-GatherSoftwareInventory",
              "DocumentVersion": "1"
          }
      },
      {
          "ComplianceType": "Association",
          "ResourceType": "ManagedInstance",
          "ResourceId": "i-1234567890abcdef0",
          "Id": "e4c2ed6d-516f-41aa-aa2a-0123456789ab",
          "Title": "",
          "Status": "COMPLIANT",
          "Severity": "UNSPECIFIED",
          "ExecutionSummary": {
              "ExecutionTime": 1550508475.0
          },
          "Details": {
              "DocumentName": "AWS-UpdateSSMAgent",
              "DocumentVersion": "1"
          }
      },
              ...
  ],
  "NextToken": "--token string truncated--"
}
```

特定のインスタンスと関連付け ID のコンプライアンス項目を一覧表示するには

この例では、指定したインスタンスと関連付け ID のすべてのコンプライアンス項目を一覧表示します。

コマンド:

```
aws ssm list-compliance-items --resource-ids "i-1234567890abcdef0" --resource-
types "ManagedInstance" --
filters "Key=ComplianceType,Values=Association,Type=EQUAL" "Key=Id,Values=e4c2ed6d-516f-41aa
aa2a-0123456789ab,Type=EQUAL"
```

特定の日時より後のインスタンスのコンプライアンス項目を一覧表示するには

この例では、指定した日時より後のインスタンスのすべてのコンプライアンス項目を一覧表示します。

コマンド:

```
aws ssm list-compliance-items --resource-ids "i-1234567890abcdef0" --resource-
types "ManagedInstance" --
filters "Key=ExecutionTime,Values=2019-02-18T16:00:00Z,Type=GREATER_THAN"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListComplianceItems」を参照してください。

### list-compliance-summaries

次のコード例は、list-compliance-summaries を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのコンプライアンスタイプのコンプライアンス概要を一覧表示するには

この例では、アカウント内のすべてのコンプライアンスタイプのコンプライアンス概要を一覧表示します。

コマンド:

```
aws ssm list-compliance-summaries
```

出力:

```
{
  "ComplianceSummaryItems": [
      {
          "ComplianceType": "Association",
```

```
            "CompliantSummary": {
                "CompliantCount": 2,
                "SeveritySummary": {
                    "CriticalCount": 0,
                    "HighCount": 0,
                    "MediumCount": 0,
                    "LowCount": 0,
                    "InformationalCount": 0,
                    "UnspecifiedCount": 2
                }
            },
            "NonCompliantSummary": {
                "NonCompliantCount": 0,
                "SeveritySummary": {
                    "CriticalCount": 0,
                    "HighCount": 0,
                    "MediumCount": 0,
                    "LowCount": 0,
                    "InformationalCount": 0,
                    "UnspecifiedCount": 0
                }
            }
        },
        {
            "ComplianceType": "Patch",
            "CompliantSummary": {
                "CompliantCount": 1,
                "SeveritySummary": {
                    "CriticalCount": 0,
                    "HighCount": 0,
                    "MediumCount": 0,
                    "LowCount": 0,
                    "InformationalCount": 0,
                    "UnspecifiedCount": 1
                }
            },
            "NonCompliantSummary": {
                "NonCompliantCount": 1,
                "SeveritySummary": {
                    "CriticalCount": 1,
                    "HighCount": 0,
                    "MediumCount": 0,
                    "LowCount": 0,
                    "InformationalCount": 0,
```

```
                "UnspecifiedCount": 0
            }
        }
    },
            ...
  ],
  "NextToken": "eyJOZXh0VG9rZW4iOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAyfQ=="
}
```

特定のコンプライアンスタイプのコンプライアンス概要を一覧表示するには

この例では、パッチコンプライアンスタイプのコンプライアンス概要を一覧表示します。

コマンド:

```
aws ssm list-compliance-summaries --
filters "Key=ComplianceType,Values=Patch,Type=EQUAL"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListComplianceSummaries」を参照してください。

### list-document-metadata-history

次のコード例は、list-document-metadata-history を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例: 変更テンプレートの承認履歴とステータスを表示するには

次の list-document-metadata-history の例では、指定された Change Manager 変更テンプレートの承認履歴を返します。

```
aws ssm list-document-metadata-history \
    --name MyChangeManageTemplate \
    --metadata DocumentReviews
```

出力:

```
{
    "Name": "MyChangeManagerTemplate",
    "DocumentVersion": "1",
    "Author": "arn:aws:iam::111222333444;:user/JohnDoe",
```

```
    "Metadata": {
        "ReviewerResponse": [
            {
                "CreateTime": "2021-07-30T11:58:28.025000-07:00",
                "UpdatedTime": "2021-07-30T12:01:19.274000-07:00",
                "ReviewStatus": "APPROVED",
                "Comment": [
                    {
                        "Type": "COMMENT",
                        "Content": "I approve this template version"
                    }
                ],
                "Reviewer": "arn:aws:iam::111222333444;:user/ShirleyRodriguez"
            },
            {
                "CreateTime": "2021-07-30T11:58:28.025000-07:00",
                "UpdatedTime": "2021-07-30T11:58:28.025000-07:00",
                "ReviewStatus": "PENDING"
            }
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWSSystems Manager ユーザーガイド」の「変更テンプレートの確認と、承認または拒否」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDocumentMetadataHistory」を参照してください。

### list-document-versions

次のコード例は、list-document-versions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドキュメントバージョンを一覧表示するには

次の list-document-versions の例では、Systems Manager ドキュメントのすべてのバージョンを一覧表示します。

```
aws ssm list-document-versions \
    --name "Example"
```

出力:

```
{
    "DocumentVersions": [
        {
            "Name": "Example",
            "DocumentVersion": "1",
            "CreatedDate": 1583257938.266,
            "IsDefaultVersion": true,
            "DocumentFormat": "YAML",
            "Status": "Active"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「ドキュメントバージョンパラメータを使用するコマンドの実行」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス.」の「ListDocumentVersions」を参照してください。

### `list-documents`

次のコード例は、`list-documents` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ドキュメントを一覧表示するには

次の `list-documents` の例では、カスタムタグでタグ付けされたリクエスト元のアカウントが所有するドキュメントを一覧表示します。

```
aws ssm list-documents \
    --filters Key=Owner,Values=Self Key=tag:DocUse,Values=Testing
```

出力:

```
{
    "DocumentIdentifiers": [
        {
            "Name": "Example",
            "Owner": "29884EXAMPLE",
```

```
            "PlatformTypes": [
                "Windows",
                "Linux"
            ],
            "DocumentVersion": "1",
            "DocumentType": "Automation",
            "SchemaVersion": "0.3",
            "DocumentFormat": "YAML",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "DocUse",
                    "Value": "Testing"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「AWS Systems Manager ドキュメント」を参照してください。

例 2: 共有ドキュメントを一覧表示するには

次の `list-documents` の例では、AWS が所有していないプライベート共有ドキュメントを含む共有ドキュメントを一覧表示します。

```
aws ssm list-documents \
    --filters Key=Name,Values=sharedDocNamePrefix  Key=Owner,Values=Private
```

出力:

```
{
    "DocumentIdentifiers": [
        {
            "Name": "Example",
            "Owner": "12345EXAMPLE",
            "PlatformTypes": [
                "Windows",
                "Linux"
            ],
            "DocumentVersion": "1",
            "DocumentType": "Command",
            "SchemaVersion": "0.3",
```

```
            "DocumentFormat": "YAML",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「AWS Systems Manager ドキュメント」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListDocuments」を参照してください。

### `list-inventory-entries`

次のコード例は、`list-inventory-entries` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: インスタンスの特定のインベントリタイプのエントリを表示するには

次の `list-inventory-entries` の例では、特定のインスタンスの AWS:Application インベントリタイプのインベントリエントリを一覧表示します。

```
aws ssm list-inventory-entries \
    --instance-id "i-1234567890abcdef0" \
    --type-name "AWS:Application"
```

出力:

```
{
  "TypeName": "AWS:Application",
  "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
  "SchemaVersion": "1.1",
  "CaptureTime": "2019-02-15T12:17:55Z",
  "Entries": [
    {
      "Architecture": "i386",
      "Name": "Amazon SSM Agent",
      "PackageId": "{88a60be2-89a1-4df8-812a-80863c2a2b68}",
      "Publisher": "Amazon Web Services",
      "Version": "2.3.274.0"
    },
    {
```

```
      "Architecture": "x86_64",
      "InstalledTime": "2018-05-03T13:42:34Z",
      "Name": "AmazonCloudWatchAgent",
      "Publisher": "",
      "Version": "1.200442.0"
    }
  ]
}
```

例 2: インスタンスに割り当てられたカスタムインベントリエントリを表示するには

次の list-inventory-entries の例では、インスタンスに割り当てられたカスタムインベントリエントリを一覧表示します。

```
aws ssm list-inventory-entries \
    --instance-id "i-1234567890abcdef0" \
    --type-name "Custom:RackInfo"
```

出力:

```
{
  "TypeName": "Custom:RackInfo",
  "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
  "SchemaVersion": "1.0",
  "CaptureTime": "2021-05-22T10:01:01Z",
  "Entries": [
    {
      "RackLocation": "Bay B/Row C/Rack D/Shelf E"
    }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListInventoryEntries」を参照してください。

### list-ops-item-related-items

次のコード例は、list-ops-item-related-items を使用する方法を示しています。

AWS CLI

OpsItem の関連項目リソースを一覧表示するには

次の list-ops-item-related-items の例では、OpsItem の関連項目リソースを一覧表示します。

```
aws ssm list-ops-item-related-items \
    --ops-item-id "oi-f99f2EXAMPLE"
```

出力:

```
{
    "Summaries": [
        {
            "OpsItemId": "oi-f99f2EXAMPLE",
            "AssociationId": "e2036148-cccb-490e-ac2a-390e5EXAMPLE",
            "ResourceType": "AWS::SSMIncidents::IncidentRecord",
            "AssociationType": "IsParentOf",
            "ResourceUri": "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/
example-response/64bd9b45-1d0e-2622-840d-03a87a1451fa",
            "CreatedBy": {
                "Arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/
AWSServiceRoleForIncidentManager/IncidentResponse"
            },
            "CreatedTime": "2021-08-11T18:47:14.994000+00:00",
            "LastModifiedBy": {
                "Arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/
AWSServiceRoleForIncidentManager/IncidentResponse"
            },
            "LastModifiedTime": "2021-08-11T18:47:14.994000+00:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「OpsCenter で Incident Manager インシデントを操作する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListOpsItemRelatedItems」を参照してください。

### list-resource-compliance-summaries

次のコード例は、list-resource-compliance-summaries を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースレベルのコンプライアンス概要数を一覧表示するには

この例では、リソースレベルのコンプライアンス概要数を一覧表示します。

コマンド:

```
aws ssm list-resource-compliance-summaries
```

出力:

```
{
  "ResourceComplianceSummaryItems": [
      {
          "ComplianceType": "Association",
          "ResourceType": "ManagedInstance",
          "ResourceId": "i-1234567890abcdef0",
          "Status": "COMPLIANT",
          "OverallSeverity": "UNSPECIFIED",
          "ExecutionSummary": {
              "ExecutionTime": 1550509273.0
          },
          "CompliantSummary": {
              "CompliantCount": 2,
              "SeveritySummary": {
                  "CriticalCount": 0,
                  "HighCount": 0,
                  "MediumCount": 0,
                  "LowCount": 0,
                  "InformationalCount": 0,
                  "UnspecifiedCount": 2
              }
          },
          "NonCompliantSummary": {
              "NonCompliantCount": 0,
              "SeveritySummary": {
                  "CriticalCount": 0,
                  "HighCount": 0,
                  "MediumCount": 0,
                  "LowCount": 0,
                  "InformationalCount": 0,
                  "UnspecifiedCount": 0
```

```
                }
            }
        },
        {
            "ComplianceType": "Patch",
            "ResourceType": "ManagedInstance",
            "ResourceId": "i-9876543210abcdef0",
            "Status": "COMPLIANT",
            "OverallSeverity": "UNSPECIFIED",
            "ExecutionSummary": {
                "ExecutionTime": 1550248550.0,
                "ExecutionId": "7abb6378-a4a5-4f10-8312-0123456789ab",
                "ExecutionType": "Command"
            },
            "CompliantSummary": {
                "CompliantCount": 397,
                "SeveritySummary": {
                    "CriticalCount": 0,
                    "HighCount": 0,
                    "MediumCount": 0,
                    "LowCount": 0,
                    "InformationalCount": 0,
                    "UnspecifiedCount": 397
                }
            },
            "NonCompliantSummary": {
                "NonCompliantCount": 0,
                "SeveritySummary": {
                    "CriticalCount": 0,
                    "HighCount": 0,
                    "MediumCount": 0,
                    "LowCount": 0,
                    "InformationalCount": 0,
                    "UnspecifiedCount": 0
                }
            }
        }
    ],
    "NextToken": "--token string truncated--"
}
```

特定のコンプライアンスタイプのリソースレベルのコンプライアンス概要を一覧表示するには

この例では、パッチコンプライアンスタイプのリソースレベルのコンプライアンス概要を一覧表示します。

コマンド:

```
aws ssm list-resource-compliance-summaries --
filters "Key=ComplianceType,Values=Patch,Type=EQUAL"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListResourceComplianceSummaries」を参照してください。

### list-resource-data-sync

次のコード例は、list-resource-data-sync を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースデータ同期設定を一覧表示するには

この例では、リソースデータ同期設定に関する情報を取得します。

```
aws ssm list-resource-data-sync
```

出力:

```
{
    "ResourceDataSyncItems": [
        {
            "SyncName": "MyResourceDataSync",
            "S3Destination": {
                "BucketName": "ssm-resource-data-sync",
                "SyncFormat": "JsonSerDe",
                "Region": "us-east-1"
            },
            "LastSyncTime": 1550261472.003,
            "LastSuccessfulSyncTime": 1550261472.003,
            "LastStatus": "Successful",
            "SyncCreatedTime": 1543235736.72,
            "LastSyncStatusMessage": "The sync was successfully completed"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListResourceDataSync」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パッチベースラインに適用されたタグを一覧表示するには

次の list-tags-for-resource の例では、パッチベースラインのタグを一覧表示します。

```
aws ssm list-tags-for-resource \
    --resource-type "PatchBaseline" \
    --resource-id "pb-0123456789abcdef0"
```

出力:

```
{
    "TagList": [
        {
            "Key": "Environment",
            "Value": "Production"
        },
        {
            "Key": "Region",
            "Value": "EMEA"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS 全般リファレンス」の「AWS リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### modify-document-permission

次のコード例は、modify-document-permission を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドキュメントのアクセス許可を変更するには

次の modify-document-permission の例では、Systems Manager ドキュメントをパブリックで共有します。

```
aws ssm modify-document-permission \
    --name "Example" \
    --permission-type "Share" \
    --account-ids-to-add "All"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「SSM ドキュメントの共有」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyDocumentPermission」を参照してください。

### put-compliance-items

次のコード例は、put-compliance-items を使用する方法を示しています。

AWS CLI

コンプライアンスタイプおよびコンプライアンスの詳細を指定されたインスタンスに登録するには

この例では、指定されたマネージドインスタンスにコンプライアンスタイプ Custom:AVCheck を登録します。コマンドが成功した場合、出力はありません。

コマンド:

```
aws ssm put-compliance-items --resource-id "i-1234567890abcdef0" --
resource-type "ManagedInstance" --compliance-type "Custom:AVCheck"
 --execution-summary "ExecutionTime=2019-02-18T16:00:00Z" --
items "Id=Version2.0,Title=ScanHost,Severity=CRITICAL,Status=COMPLIANT"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutComplianceItems」を参照してください。

### put-inventory

次のコード例は、put-inventory を使用する方法を示しています。

AWS CLI

顧客のメタデータをインスタンスに割り当てるには

この例では、ラックの場所情報をインスタンスに割り当てます。コマンドが成功した場合、出力はありません。

コマンド (Linux):

```
aws ssm put-inventory --instance-id "i-016648b75dd622dab" --items
 '[{"TypeName": "Custom:RackInfo","SchemaVersion": "1.0","CaptureTime":
 "2019-01-22T10:01:01Z","Content":[{"RackLocation": "Bay B/Row C/Rack D/Shelf
 E"}]}]'
```

コマンド (Windows):

```
aws ssm put-inventory --instance-id "i-016648b75dd622dab" --
items "TypeName=Custom:RackInfo,SchemaVersion=1.0,CaptureTime=2019-01-22T10:01:01Z,Content=[
 B/Row C/Rack D/Shelf F'}]"
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutInventory」を参照してください。

### put-parameter

次のコード例は、put-parameter を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: パラメータ値を変更するには

次の put-parameter の例は、指定されたパラメータの値を変更します。

```
aws ssm put-parameter \
    --name "MyStringParameter" \
    --type "String" \
    --value "Vici" \
    --overwrite
```

出力:

```
{
    "Version": 2,
    "Tier": "Standard"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Create a Systems Manager parameter (AWS CLI)」、「パラメータ層の管理」、「Working with parameter policies」を参照してください。

例 2: アドバンストパラメータを作成するには

次の put-parameter の例は、アドバンストパラメータを作成します。

```
aws ssm put-parameter \
    --name "MyAdvancedParameter" \
    --description "This is an advanced parameter" \
    --value "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
 tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
 quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat
 [truncated]" \
    --type "String" \
    --tier Advanced
```

出力:

```
{
    "Version": 1,
    "Tier": "Advanced"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Create a Systems Manager parameter (AWS CLI)」、「パラメータ層の管理」、「Working with parameter policies」を参照してください。

例 3: スタンダードパラメータをアドバンストパラメータに変換するには

次の put-parameter の例は、既存のスタンダードパラメータをアドバンストパラメータに変換します。

```
aws ssm put-parameter \
    --name "MyConvertedParameter" \
    --value "abc123" \
    --type "String" \
    --tier Advanced \
    --overwrite
```

出力:

```
{
    "Version": 2,
    "Tier": "Advanced"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Create a Systems Manager parameter (AWS CLI)」、「パラメータ層の管理」、「Working with parameter policies」を参照してください。

例 4: ポリシーがアタッチされたパラメータを作成するには

次の put-parameter の例は、パラメータポリシーがアタッチされたアドバンストパラメータを作成します。

```
aws ssm put-parameter \
    --name "/Finance/Payroll/q2accesskey" \
    --value "P@sSwW)rd" \
    --type "SecureString" \
    --tier Advanced \
    --policies "[{\"Type\":\"Expiration\",\"Version\":\"1.0\",\"Attributes\":
{\"Timestamp\":\"2020-06-30T00:00:00.000Z\"}},{\"Type\":\"ExpirationNotification\",
\"Version\":\"1.0\",\"Attributes\":{\"Before\":\"5\",\"Unit\":\"Days\"}},{\"Type\":
\"NoChangeNotification\",\"Version\":\"1.0\",\"Attributes\":{\"After\":\"60\",\"Unit
\":\"Days\"}}]"
```

出力:

```
{
    "Version": 1,
    "Tier": "Advanced"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Create a Systems Manager parameter (AWS CLI)」、「パラメータ層の管理」、「Working with parameter policies」を参照してください。

例 5: 既存のパラメータにポリシーを追加するには

次の put-parameter の例は、ポリシーを既存のアドバンストパラメータにアタッチします。

```
aws ssm put-parameter \
    --name "/Finance/Payroll/q2accesskey" \
    --value "N3wP@sSwW)rd" \
    --type "SecureString" \
    --tier Advanced \
    --policies "[{\"Type\":\"Expiration\",\"Version\":\"1.0\",\"Attributes\":
{\"Timestamp\":\"2020-06-30T00:00:00.000Z\"}},{\"Type\":\"ExpirationNotification\",
\"Version\":\"1.0\",\"Attributes\":{\"Before\":\"5\",\"Unit\":\"Days\"}},{\"Type\":
\"NoChangeNotification\",\"Version\":\"1.0\",\"Attributes\":{\"After\":\"60\",\"Unit
\":\"Days\"}}]"
    --overwrite
```

出力:

```
{
    "Version": 2,
    "Tier": "Advanced"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Create a Systems Manager parameter (AWS CLI)」、「パラメータ層の管理」、「Working with parameter policies」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PutParameter」を参照してください。

### register-default-patch-baseline

次のコード例は、register-default-patch-baseline を使用する方法を示しています。

AWS CLI

デフォルトパッチベースラインを設定するには

次の register-default-patch-baseline の例では、指定したカスタムパッチベースラインを、サポートするオペレーティングシステムタイプのデフォルトのパッチベースラインとして登録します。

```
aws ssm register-default-patch-baseline \
    --baseline-id "pb-abc123cf9bEXAMPLE"
```

出力:

```
{
    "BaselineId":"pb-abc123cf9bEXAMPLE"
}
```

次の register-default-patch-baseline の例では、AWS for CentOS が提供するデフォルトのパッチベースラインをデフォルトのパッチベースラインとして登録します。

```
aws ssm register-default-patch-baseline \
    --baseline-id "arn:aws:ssm:us-east-2:733109147000:patchbaseline/
pb-0574b43a65ea646ed"
```

出力:

```
{
    "BaselineId":"pb-abc123cf9bEXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「事前定義されたパッチベースラインおよびカスタムパッチベースライン」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegisterDefaultPatchBaseline」を参照してください。

### register-patch-baseline-for-patch-group

次のコード例は、register-patch-baseline-for-patch-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パッチグループのパッチベースラインを登録するには

次の register-patch-baseline-for-patch-group の例では、パッチグループのパッチベースラインを登録します。

```
aws ssm register-patch-baseline-for-patch-group \
    --baseline-id "pb-045f10b4f382baeda" \
    --patch-group "Production"
```

出力:

```
{
    "BaselineId": "pb-045f10b4f382baeda",
    "PatchGroup": "Production"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「パッチグループの作成 <https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/sysman-patch-group-tagging.html>__」および「パッチベースラインにパッチグループを追加する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegisterPatchBaselineForPatchGroup」を参照してください。

### register-target-with-maintenance-window

次のコード例は、register-target-with-maintenance-window を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: メンテナンスウィンドウに単一のターゲットを登録するには

次の register-target-with-maintenance-window の例では、インスタンスをメンテナンスウィンドウに登録します。

```
aws ssm register-target-with-maintenance-window \
    --window-id "mw-ab12cd34ef56gh78" \
    --target "Key=InstanceIds,Values=i-0000293ffd8c57862" \
    --owner-information "Single instance" \
    --resource-type "INSTANCE"
```

出力:

```
{
    "WindowTargetId":"1a2b3c4d-1a2b-1a2b-1a2b-1a2b3c4d-1a2"
}
```

例 2: インスタンス ID を使用して、メンテナンスウィンドウに複数のターゲットを登録するには

次の register-target-with-maintenance-window の例では、インスタンス ID を指定して、2 つのインスタンスをメンテナンスウィンドウに登録します。

```
aws ssm register-target-with-maintenance-window \
    --window-id "mw-ab12cd34ef56gh78" \
    --target "Key=InstanceIds,Values=i-0000293ffd8c57862,i-0cb2b964d3e14fd9f" \
    --owner-information "Two instances in a list" \
    --resource-type "INSTANCE"
```

出力:

```
{
    "WindowTargetId":"1a2b3c4d-1a2b-1a2b-1a2b-1a2b3c4d-1a2"
}
```

例 3: リソースタグを使用してメンテナンスウィンドウにターゲットを登録するには

次の register-target-with-maintenance-window の例では、インスタンスに適用されたリソースタグを指定して、インスタンスをメンテナンスウィンドウに登録します。

```
aws ssm register-target-with-maintenance-window \
    --window-id "mw-06cf17cbefcb4bf4f" \
    --targets "Key=tag:Environment,Values=Prod" "Key=Role,Values=Web" \
    --owner-information "Production Web Servers" \
    --resource-type "INSTANCE"
```

出力:

```
{
    "WindowTargetId":"1a2b3c4d-1a2b-1a2b-1a2b-1a2b3c4d-1a2"
}
```

例 4: タグキーのグループを使用してターゲットを登録するには

次の register-target-with-maintenance-window の例では、キー値に関係なく、1 つまたは複数のタグキーが割り当てられているインスタンスをすべて登録します。

```
aws ssm register-target-with-maintenance-window \
    --window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" \
    --resource-type "INSTANCE" \
    --target "Key=tag-key,Values=Name,Instance-Type,CostCenter"
```

出力:

```
{
    "WindowTargetId":"1a2b3c4d-1a2b-1a2b-1a2b-1a2b3c4d-1a2"
}
```

例 5: リソースグループ名を使用してターゲットを登録するには

次の register-target-with-maintenance-window の例では、含まれるリソースタイプに関係なく、指定されたリソースグループを登録します。

```
aws ssm register-target-with-maintenance-window \
    --window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" \
    --resource-type "RESOURCE_GROUP" \
    --target "Key=resource-groups:Name,Values=MyResourceGroup"
```

出力:

```
{
    "WindowTargetId":"1a2b3c4d-1a2b-1a2b-1a2b-1a2b3c4d-1a2"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「メンテナンスウィンドウを使用してターゲットインスタンスを登録する (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegisterTargetWithMaintenanceWindow」を参照してください。

### register-task-with-maintenance-window

次のコード例は、register-task-with-maintenance-window を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: メンテナンスウィンドウにオートメーションタスクを登録するには

次の register-task-with-maintenance-window の例では、インスタンスをターゲットとするメンテナンスウィンドウにオートメーションタスクを登録します。

```
aws ssm register-task-with-maintenance-window \
    --window-id "mw-082dcd7649EXAMPLE" \
    --targets Key=InstanceIds,Values=i-1234520122EXAMPLE \
    --task-arn AWS-RestartEC2Instance \
    --service-role-arn arn:aws:iam::111222333444:role/SSM --task-type AUTOMATION \
    --task-invocation-parameters "{\"Automation\":{\"DocumentVersion\":\"\$LATEST\",
\"Parameters\":{\"InstanceId\":[\"{{RESOURCE_ID}}\"]}}}" \
    --priority 0 \
    --max-concurrency 1 \
    --max-errors 1 \
    --name "AutomationExample" \
    --description "Restarting EC2 Instance for maintenance"
```

出力:

```
{
    "WindowTaskId":"11144444-5555-6666-7777-88888888"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「メンテナンスウィンドウにタスクを登録する (AWS CLI)」を参照してください。

例 2: メンテナンスウィンドウに Lambda タスクを登録するには

次の register-task-with-maintenance-window の例では、インスタンスをターゲットとするメンテナンスウィンドウに Lambda タスクを登録します。

```
aws ssm register-task-with-maintenance-window \
    --window-id "mw-082dcd7649dee04e4" \
    --targets Key=InstanceIds,Values=i-12344d305eEXAMPLE \
    --task-arn arn:aws:lambda:us-east-1:111222333444:function:SSMTestLAMBDA \
    --service-role-arn arn:aws:iam::111222333444:role/SSM \
    --task-type LAMBDA \
    --task-invocation-parameters '{"Lambda":{"Payload":"{\"InstanceId\":
\"{{RESOURCE_ID}}\",\"targetType\":\"{{TARGET_TYPE}}\"}","Qualifier":"$LATEST"}}' \
```

```
    --priority 0 \
    --max-concurrency 10 \
    --max-errors 5 \
    --name "Lambda_Example" \
    --description "My Lambda Example"
```

出力:

```
{
    "WindowTaskId":"22244444-5555-6666-7777-88888888"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「メンテナンスウィンドウにタスクを登録する (AWS CLI)」を参照してください。

例 3: メンテナンスウィンドウに Run Command タスクを登録するには

次の `register-task-with-maintenance-window` の例では、インスタンスをターゲットとするメンテナンスウィンドウに Run Command タスクを登録します。

```
aws ssm register-task-with-maintenance-window \
    --window-id "mw-082dcd7649dee04e4" \
    --targets "Key=InstanceIds,Values=i-12344d305eEXAMPLE" \
    --service-role-arn "arn:aws:iam::111222333444:role/SSM" \
    --task-type "RUN_COMMAND" \
    --name "SSMInstallPowerShellModule" \
    --task-arn "AWS-InstallPowerShellModule" \
    --task-invocation-parameters "{\"RunCommand\":{\"Comment\":\"\",
\"OutputS3BucketName\":\"runcommandlogs\",\"Parameters\":{\"commands\":[\"Get-
Module -ListAvailable\"],\"executionTimeout\":[\"3600\"],\"source\":[\"https:\/
\/gallery.technet.microsoft.com\/EZOut-33ae0fb7\/file\/110351\/1\/EZOut.zip\"],
\"workingDirectory\":[\"\\\\\"]},\"TimeoutSeconds\":600}}" \
    --max-concurrency 1 \
    --max-errors 1 \
    --priority 10
```

出力:

```
{
    "WindowTaskId":"33344444-5555-6666-7777-88888888"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「メンテナンスウィンドウにタスクを登録する (AWS CLI)」を参照してください。

例 4: Step Functions タスクをメンテナンスウィンドウに登録するには

次の register-task-with-maintenance-window の例では、インスタンスをターゲットとするメンテナンスウィンドウに Step Functions タスクを登録します。

```
aws ssm register-task-with-maintenance-window \
    --window-id "mw-1234d787d6EXAMPLE" \
    --targets Key=WindowTargetIds,Values=12347414-69c3-49f8-95b8-ed2dcEXAMPLE \
    --task-arn arn:aws:states:us-
east-1:111222333444:stateMachine:SSMTestStateMachine \
    --service-role-arn arn:aws:iam::111222333444:role/MaintenanceWindows \
    --task-type STEP_FUNCTIONS \
    --task-invocation-parameters '{"StepFunctions":{"Input":"{\"InstanceId\":
\"{{RESOURCE_ID}}\"}"}}' \
    --priority 0 \
    --max-concurrency 10 \
    --max-errors 5 \
    --name "Step_Functions_Example" \
    --description "My Step Functions Example"
```

出力:

```
{
    "WindowTaskId":"44444444-5555-6666-7777-88888888"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「メンテナンスウィンドウにタスクを登録する (AWS CLI)」を参照してください。

例 5: メンテナンスウィンドウのターゲット ID を使用してタスクを登録するには

次の register-task-with-maintenance-window の例では、メンテナンスウィンドウのターゲット ID を使用してタスクを登録します。メンテナンスウィンドウのターゲット ID は、aws ssm register-target-with-maintenance-window コマンドの出力に含まれていました。この情報は aws ssm describe-maintenance-window-targets コマンドの出力から取得することもできます。

```
aws ssm register-task-with-maintenance-window \
```

```
    --targets "Key=WindowTargetIds,Values=350d44e6-28cc-44e2-951f-4b2c9EXAMPLE" \
    --task-arn "AWS-RunShellScript" \
    --service-role-arn "arn:aws:iam::111222333444:role/MaintenanceWindowsRole" \
    --window-id "mw-ab12cd34eEXAMPLE" \
    --task-type "RUN_COMMAND" \
    --task-parameters  "{\"commands\":{\"Values\":[\"df\"]}}" \
    --max-concurrency 1 \
    --max-errors 1 \
    --priority 10
```

出力:

```
{
    "WindowTaskId":"33344444-5555-6666-7777-88888888"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「メンテナンスウィンドウにタスクを登録する (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegisterTaskWithMaintenanceWindow」を参照してください。

### remove-tags-from-resource

次のコード例は、remove-tags-from-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パッチベースラインからタグを削除するには

次の remove-tags-from-resource の例では、パッチベースラインからタグが削除されます。

```
aws ssm remove-tags-from-resource \
    --resource-type "PatchBaseline" \
    --resource-id "pb-0123456789abcdef0" \
    --tag-keys "Region"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS 全般リファレンス」の「AWS リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemoveTagsFromResource」を参照してください。

### reset-service-setting

次のコード例は、reset-service-setting を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Parameter Store スループットのサービス設定をリセットするには

次の reset-service-setting 例では、指定されたリージョンの Parameter Store スループットのサービス設定をリセットして、スループットの引き上げを使用しないようにします。

```
aws ssm reset-service-setting \
    --setting-id arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:servicesetting/ssm/parameter-store/high-throughput-enabled
```

出力:

```
{
    "ServiceSetting": {
        "SettingId": "/ssm/parameter-store/high-throughput-enabled",
        "SettingValue": "false",
        "LastModifiedDate": 1555532818.578,
        "LastModifiedUser": "System",
        "ARN": "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:servicesetting/ssm/parameter-store/high-throughput-enabled",
        "Status": "Default"
    }
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Parameter Store スループットの引き上げ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ResetServiceSetting」を参照してください。

### resume-session

次のコード例は、resume-session を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Session Manager セッションを再開するには

この resume-session の例では、インスタンスが切断された後に、インスタンスとの Session Manager セッションを再開します。このインタラクティブなコマンドでは、呼び出しを実行するクライアントマシンに Session Manager プラグインがインストールされている必要があることに留意してください。

```
aws ssm resume-session \
    --session-id Mary-Major-07a16060613c408b5
```

出力:

```
{
    "SessionId": "Mary-Major-07a16060613c408b5",
    "TokenValue":
 "AAEAAVbTGsaOnyvcUoNGqifbv5r/8lgxuQljCuY8qVcvOnoBAAAAAFxtd3jIXAFUUXGTJ7zF/
AWJPwDviOlF5p3dlAgrqVIVO6IEXhkHLz0/1gXKRKEME71E6TLOplLDJAMZ
+kREejkZu4c5AxMkrQjMF+gtHP1bYJKTwtHQd1wjulPLexO8SHl7g5R/
wekrj6WsDUpnEegFBfGftpAIz2GXQVfTJXKfkc5qepQ11C11DOIT2dozOqXgHwfQHfAKLErM5dWDZqKwyT1Z3iw7unQd
+ihfGa6MEJJ97Jmat/a2TspEnOjNn9Mvu5iwXIW2yCvWZrGUj+/
QI5Xr7s1XJBEnSKR54o4fN0GV9RWl0RZsZm1m1ki0JJtiwwgZ",
    "StreamUrl": "wss://ssmmessages.us-east-2.amazonaws.com/v1/data-channel/Mary-
Major-07a16060613c408b5?role=publish_subscribe"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「AWS CLI 用の Session Manager プラグインをインストールする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ResumeSession」を参照してください。

### send-automation-signal

次のコード例は、send-automation-signal を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オートメーション実行にシグナルを送信するには

次の send-automation-signal の例では、オートメーション実行に Approve シグナルを送信します。

```
aws ssm send-automation-signal \
    --automation-execution-id 73c8eef8-f4ee-4a05-820c-e354fEXAMPLE \
    --signal-type "Approve"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「承認が必要なオートメーションを実行する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SendAutomationSignal」を参照してください。

### send-command

次のコード例は、send-command を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 1 つ以上のリモートインスタンスでコマンドを実行するには

次の send-command の例では、ターゲットインスタンスで echo コマンドを実行します。

```
aws ssm send-command \
    --document-name "AWS-RunShellScript" \
    --parameters 'commands=["echo HelloWorld"]' \
    --targets "Key=instanceids,Values=i-1234567890abcdef0" \
    --comment "echo HelloWorld"
```

出力:

```
{
    "Command": {
        "CommandId": "92853adf-ba41-4cd6-9a88-142d1EXAMPLE",
        "DocumentName": "AWS-RunShellScript",
        "DocumentVersion": "",
        "Comment": "echo HelloWorld",
        "ExpiresAfter": 1550181014.717,
        "Parameters": {
```

```
            "commands": [
                "echo HelloWorld"
            ]
        },
        "InstanceIds": [
            "i-0f00f008a2dcbefe2"
        ],
        "Targets": [],
        "RequestedDateTime": 1550173814.717,
        "Status": "Pending",
        "StatusDetails": "Pending",
        "OutputS3BucketName": "",
        "OutputS3KeyPrefix": "",
        "MaxConcurrency": "50",
        "MaxErrors": "0",
        "TargetCount": 1,
        "CompletedCount": 0,
        "ErrorCount": 0,
        "DeliveryTimedOutCount": 0,
        "ServiceRole": "",
        "NotificationConfig": {
            "NotificationArn": "",
            "NotificationEvents": [],
            "NotificationType": ""
        },
        "CloudWatchOutputConfig": {
            "CloudWatchLogGroupName": "",
            "CloudWatchOutputEnabled": false
        }
    }
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Systems Manager Run Command を使用してコマンドを実行する」を参照してください。

例 2: インスタンスの IP 情報を取得するには

次の send-command の例では、インスタンスに関する IP 情報を取得します。

```
aws ssm send-command \
    --instance-ids "i-1234567890abcdef0" \
    --document-name "AWS-RunShellScript" \
    --comment "IP config" \
```

```
    --parameters "commands=ifconfig"
```

出力例については、例 1 を参照してください。

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Systems Manager Run Command を使用してコマンドを実行する」を参照してください。

例 3: 特定のタグを持つインスタンスでコマンドを実行するには

次の send-command の例では、タグキー「ENV」と値「Dev」を持つインスタンスでコマンドを実行します。

```
aws ssm send-command \
    --targets "Key=tag:ENV,Values=Dev" \
    --document-name "AWS-RunShellScript" \
    --parameters "commands=ifconfig"
```

出力例については、例 1 を参照してください。

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Systems Manager Run Command を使用してコマンドを実行する」を参照してください。

例 4: SNS 通知を送信するコマンドを実行するには

次の send-command の例では、すべての通知イベントと Command 通知タイプの SNS 通知を送信するコマンドを実行します。

```
aws ssm send-command \
    --instance-ids "i-1234567890abcdef0" \
    --document-name "AWS-RunShellScript" \
    --comment "IP config" \
    --parameters "commands=ifconfig" \
    --service-role-arn "arn:aws:iam::123456789012:role/SNS_Role" \
    --notification-config "NotificationArn=arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:SNSTopicName,NotificationEvents=All,NotificationType=Command"
```

出力例については、例 1 を参照してください。

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Systems Manager Run Command を使用してコマンドを実行する」を参照してください。

例 5: S3 と CloudWatch に出力するコマンドを実行するには

次の send-command の例では、コマンドの詳細を S3 バケットと CloudWatch Logs ロググループに出力するコマンドを実行します。

```
aws ssm send-command \
    --instance-ids "i-1234567890abcdef0" \
    --document-name "AWS-RunShellScript" \
    --comment "IP config" \
    --parameters "commands=ifconfig" \
    --output-s3-bucket-name "s3-bucket-name" \
    --output-s3-key-prefix "runcommand" \
    --cloud-watch-output-
config "CloudWatchOutputEnabled=true,CloudWatchLogGroupName=CWLGroupName"
```

出力例については、例 1 を参照してください。

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Systems Manager Run Command を使用してコマンドを実行する」を参照してください。

例 6: タグが異なる複数のインスタンスでコマンドを実行するには

次の send-command の例では、2 つの異なるタグキーと値を持つインスタンスでコマンドを実行します。

```
aws ssm send-command \
    --document-name "AWS-RunPowerShellScript" \
    --parameters commands=["echo helloWorld"] \
    --targets Key=tag:Env,Values=Dev Key=tag:Role,Values=WebServers
```

出力例については、例 1 を参照してください。

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Systems Manager Run Command を使用してコマンドを実行する」を参照してください。

例 7: 同じタグキーを持つ複数のインスタンスをターゲットにするには

次の send-command の例では、タグキーは同じだが異なる値を持つインスタンスにコマンドを実行します。

```
aws ssm send-command \
    --document-name "AWS-RunPowerShellScript" \
    --parameters commands=["echo helloWorld"] \
```

```
    --targets Key=tag:Env,Values=Dev,Test
```

出力例については、例 1 を参照してください。

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Systems Manager Run Command を使用してコマンドを実行する」を参照してください。

例 8: 共有ドキュメントを使用するコマンドを実行するには

次の send-command の例では、ターゲットインスタンスで共有ドキュメントを実行します。

```
aws ssm send-command \
    --document-name "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:document/ExampleDocument" \
    --targets "Key=instanceids,Values=i-1234567890abcdef0"
```

出力例については、例 1 を参照してください。

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「共有 SSM ドキュメントの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「SendCommand」を参照してください。

### start-associations-once

次のコード例は、start-associations-once を使用する方法を示しています。

AWS CLI

関連付けをただちに 1 回のみ実行するには

次の start-associations-once の例では、指定された関連付けを 1 回のみただちに実行します。コマンドが成功した場合、出力はありません。

```
aws ssm start-associations-once \
    --association-id "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「関連付けの履歴の表示」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartAssociationsOnce」を参照してください。

### start-automation-execution

次のコード例は、start-automation-execution を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: オートメーションドキュメントを実行するには

次の start-automation-execution の例では、オートメーションドキュメントを実行します。

```
aws ssm start-automation-execution \
    --document-name "AWS-UpdateLinuxAmi" \
    --parameters "AutomationAssumeRole=arn:aws:iam::123456789012:role/
SSMAutomationRole,SourceAmiId=ami-EXAMPLE,IamInstanceProfileName=EC2InstanceRole"
```

出力:

```
{
  "AutomationExecutionId": "4105a4fc-f944-11e6-9d32-0a1b2EXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「オートメーションを手動で実行する」を参照してください。

例 2: 共有オートメーションドキュメントを実行するには

次の start-automation-execution の例では、共有オートメーションドキュメントを実行します。

```
aws ssm start-automation-execution \
    --document-name "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:document/ExampleDocument"
```

出力:

```
{
  "AutomationExecutionId": "4105a4fc-f944-11e6-9d32-0a1b2EXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「共有 SSM ドキュメントの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartAutomationExecution」を参照してください。

### start-change-request-execution

次のコード例は、start-change-request-execution を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 変更リクエストを開始するには

次の start-change-request-execution の例では、最小限のオプションを指定して変更リクエストを開始します。

```
aws ssm start-change-request-execution \
    --change-request-name MyChangeRequest \
    --document-name AWS-HelloWorldChangeTemplate \
    --runbooks '[{"DocumentName": "AWS-HelloWorld","Parameters":
 {"AutomationAssumeRole": ["arn:aws:iam:us-east-2:1112223233444:role/
MyChangeManagerAssumeRole"]}}]' \
    --parameters
 Approver="JohnDoe",ApproverType="IamUser",ApproverSnsTopicArn="arn:aws:sns:us-
east-2:1112223233444:MyNotificationTopic"
```

出力:

```
{
  "AutomationExecutionId": "9d32a4fc-f944-11e6-4105-0a1b2EXAMPLE"
}
```

例 2: 外部 JSON ファイルを使用して変更リクエストを開始するには

次の start-automation-execution の例では、JSON ファイルで指定された複数のオプションを使用して変更リクエストを開始します。

```
aws ssm start-change-request-execution \
    --cli-input-json file://MyChangeRequest.json
```

MyChangeRequest.json の内容:

```
{
    "ChangeRequestName": "MyChangeRequest",
    "DocumentName": "AWS-HelloWorldChangeTemplate",
    "DocumentVersion": "$DEFAULT",
    "ScheduledTime": "2021-12-30T03:00:00",
    "ScheduledEndTime": "2021-12-30T03:05:00",
    "Tags": [
        {
            "Key": "Purpose",
            "Value": "Testing"
        }
    ],
    "Parameters": {
        "Approver": [
            "JohnDoe"
        ],
        "ApproverType": [
            "IamUser"
        ],
        "ApproverSnsTopicArn": [
            "arn:aws:sns:us-east-2:111222333444;:MyNotificationTopic
        ]
    },
    "Runbooks": [
        {
            "DocumentName": "AWS-HelloWorld",
            "DocumentVersion": "1",
            "MaxConcurrency": "1",
            "MaxErrors": "1",
            "Parameters": {
                "AutomationAssumeRole": [
                    "arn:aws:iam::111222333444:role/MyChangeManagerAssumeRole"
                ]
            }
        }
    ],
    "ChangeDetails": "### Document Name: HelloWorldChangeTemplate\n\n## What does
 this document do?\nThis change template demonstrates the feature set available
 for creating change templates for Change Manager. This template starts a Runbook
 workflow for the Automation document called AWS-HelloWorld.\n\n## Input Parameters
\n* ApproverSnsTopicArn: (Required) Amazon Simple Notification Service ARN for
 approvers.\n* Approver: (Required) The name of the approver to send this request
```

```
 to.\n* ApproverType: (Required) The type of reviewer.\n  * Allowed Values: IamUser,
 IamGroup, IamRole, SSOGroup, SSOUser\n\n## Output Parameters\nThis document has no
 outputs \n"
}
```

出力:

```
{
  "AutomationExecutionId": "9d32a4fc-f944-11e6-4105-0a1b2EXAMPLE"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「変更リクエストの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartChangeRequestExecution」を参照してください。

### `start-session`

次のコード例は、`start-session` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: Session Manager のセッションを開始するには

この `start-session` の例では、Session Manager のセッションのためにインスタンスとの接続を確立します。このインタラクティブなコマンドでは、呼び出しを実行するクライアントマシンに Session Manager プラグインがインストールされている必要があることに留意してください。

```
aws ssm start-session \
    --target "i-1234567890abcdef0"
```

出力:

```
Starting session with SessionId: Jane-Roe-07a16060613c408b5
```

例 2: SSH を使用して Session Manager のセッションを開始するには

この `start-session` の例では、SSH を使用して Session Manager のセッションのためにインスタンスとの接続を確立します。このインタラクティブなコマンドでは、呼び出しを実行するクライアントマシンに Session Manager プラグインがインストールされている必要があり、コマン

ドは Linux の EC2 インスタンスの ec2-user など、インスタンスのデフォルトユーザーを使用することに留意してください。

```
ssh -i /path/my-key-pair.pem ec2-user@i-02573cafcfEXAMPLE
```

出力:

```
Starting session with SessionId: ec2-user-07a16060613c408b5
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「セッションを開始する」および「AWS CLI 用の Session Manager プラグインをインストールする」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartSession」を参照してください。

### stop-automation-execution

次のコード例は、stop-automation-execution を使用する方法を示しています。

AWS CLI

オートメーションの実行を停止するには

次の stop-automation-execution の例では、オートメーションドキュメントを停止します。

```
aws ssm stop-automation-execution
    --automation-execution-id "4105a4fc-f944-11e6-9d32-0a1b2EXAMPLE"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「オートメーションを手動で実行する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopAutomationExecution」を参照してください。

### terminate-session

次のコード例は、terminate-session を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Session Manager セッションを終了するには

この terminate-session の例では、ユーザーの「Shirley-Rodriguez」によって作成されたセッションを完全に終了し、インスタンス上の Session Manager クライアントと SSM エージェントの間のデータ接続を閉じます。

```
aws ssm terminate-session \
    --session-id "Shirley-Rodriguez-07a16060613c408b5"
```

出力:

```
{
    "SessionId": "Shirley-Rodriguez-07a16060613c408b5"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「セッションを終了する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TerminateSession」を参照してください。

### unlabel-parameter-version

次のコード例は、unlabel-parameter-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

パラメータラベルを削除するには

次の unlabel-parameter-version の例では、特定のパラメータバージョンから指定されたラベルを削除します。

```
aws ssm unlabel-parameter-version \
    --name "parameterName" \
    --parameter-version "version" \
    --labels "label_1" "label_2" "label_3"
```

出力:

```
{
```

```
    "RemovedLabels": [
        "label_1"
        "label_2"
        "label_3"
    ],
    "InvalidLabels": []
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」で「AWS CLI を使用してパラメータラベルを削除する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UnlabelParameterVersion」を参照してください。

### update-association-status

次のコード例は、update-association-status を使用する方法を示しています。

AWS CLI

関連付けステータスを更新するには

次の update-association-status の例では、インスタンスとドキュメント間の関連付けの関連付けステータスを更新します。

```
aws ssm update-association-status \
    --name "AWS-UpdateSSMAgent" \
    --instance-id "i-1234567890abcdef0" \
    --association-
status "Date=1424421071.939,Name=Pending,Message=temp_status_change,AdditionalInfo=Additiona
Config-Needed"
```

出力:

```
{
    "AssociationDescription": {
        "Name": "AWS-UpdateSSMAgent",
        "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
        "AssociationVersion": "1",
        "Date": 1550507529.604,
        "LastUpdateAssociationDate": 1550507806.974,
        "Status": {
            "Date": 1424421071.0,
```

```
            "Name": "Pending",
            "Message": "temp_status_change",
            "AdditionalInfo": "Additional-Config-Needed"
        },
        "Overview": {
            "Status": "Success",
            "AssociationStatusAggregatedCount": {
                "Success": 1
            }
        },
        "DocumentVersion": "$DEFAULT",
        "AssociationId": "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab",
        "Targets": [
            {
                "Key": "InstanceIds",
                "Values": [
                    "i-1234567890abcdef0"
                ]
            }
        ],
        "LastExecutionDate": 1550507808.0,
        "LastSuccessfulExecutionDate": 1550507808.0
    }
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Systems Manager の関連付けの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateAssociationStatus」を参照してください。

### update-association

次のコード例は、update-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ドキュメントの関連付けを更新するには

次の update-association の例では、新しいドキュメントバージョンとの関連付けを更新します。

```
aws ssm update-association \
```

```
    --association-id "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab" \
    --document-version "\$LATEST"
```

出力:

```
{
    "AssociationDescription": {
        "Name": "AWS-UpdateSSMAgent",
        "AssociationVersion": "2",
        "Date": 1550508093.293,
        "LastUpdateAssociationDate": 1550508106.596,
        "Overview": {
            "Status": "Pending",
            "DetailedStatus": "Creating"
        },
        "DocumentVersion": "$LATEST",
        "AssociationId": "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab",
        "Targets": [
            {
                "Key": "tag:Name",
                "Values": [
                    "Linux"
                ]
            }
        ],
        "LastExecutionDate": 1550508094.879,
        "LastSuccessfulExecutionDate": 1550508094.879
    }
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「関連付けの編集と新しいバージョンの作成」を参照してください。

例 2: 関連付けのスケジュール式を更新するには

次の update-association の例では、指定された関連付けのスケジュール式を更新します。

```
aws ssm update-association \
    --association-id "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab" \
    --schedule-expression "cron(0 0 0/4 1/1 * ? *)"
```

出力:

```
{
    "AssociationDescription": {
        "Name": "AWS-HelloWorld",
        "AssociationVersion": "2",
        "Date": "2021-02-08T13:54:19.203000-08:00",
        "LastUpdateAssociationDate": "2021-06-29T11:51:07.933000-07:00",
        "Overview": {
            "Status": "Pending",
            "DetailedStatus": "Creating"
        },
        "DocumentVersion": "$DEFAULT",
        "AssociationId": "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab",
        "Targets": [
            {
                "Key": "aws:NoOpAutomationTag",
                "Values": [
                    "AWS-NoOpAutomationTarget-Value"
                ]
            }
        ],
        "ScheduleExpression": "cron(0 0 0/4 1/1 * ? *)",
        "LastExecutionDate": "2021-06-26T19:00:48.110000-07:00",
        "ApplyOnlyAtCronInterval": false
    }
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「関連付けの編集と新しいバージョンの作成」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateAssociation」を参照してください。

### update-document-default-version

次のコード例は、update-document-default-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドキュメントのデフォルトバージョンを更新するには

次の update-document-default-version の例では、Systems Manager ドキュメントのデフォルトバージョンを更新します。

```
aws ssm update-document-default-version \
    --name "Example" \
    --document-version "2"
```

出力:

```
{
    "Description": {
        "Name": "Example",
        "DefaultVersion": "2"
    }
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「SSM ドキュメントコンテンツを書き込む」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDocumentDefaultVersion」を参照してください。

### update-document-metadata

次のコード例は、update-document-metadata を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例: 変更テンプレートの最新バージョンを承認するには

次の update-document-metadata は、レビューのために送信された変更テンプレートの最新バージョンを承認します。

```
aws ssm update-document-metadata \
    --name MyChangeManagerTemplate \
    --document-reviews 'Action=Approve,Comment=[{Type=Comment,Content=Approved!}]'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWSSystems Manager ユーザーガイド」の「変更テンプレートの確認と、承認または拒否」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDocumentMetadata」を参照してください。

**update-document**

次のコード例は、update-document を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドキュメントの新しいバージョンを作成するには

次の update-document の例では、Windows コンピュータでの実行時に、ドキュメントの新しいバージョンを作成します。--document で指定されるドキュメントは JSON 形式である必要があります。file:// に続くコンテンツファイルのパスを参照する必要があることに注意してください。--document-version パラメータの先頭に $ があるため、Windows では値を二重引用符で囲む必要があります。Linux、MacOS、または PowerShell プロンプトでは、値を一重引用符で囲む必要があります。

Windows のバージョン:

```
aws ssm update-document \
    --name "RunShellScript" \
    --content "file://RunShellScript.json" \
    --document-version "$LATEST"
```

Linux/Mac バージョン:

```
aws ssm update-document \
    --name "RunShellScript" \
    --content "file://RunShellScript.json" \
    --document-version '$LATEST'
```

出力:

```
{
  "DocumentDescription": {
      "Status": "Updating",
      "Hash": "f775e5df4904c6fa46686c4722fae9de1950dace25cd9608ff8d622046b68d9b",
      "Name": "RunShellScript",
      "Parameters": [
          {
              "Type": "StringList",
              "Name": "commands",
              "Description": "(Required) Specify a shell script or a command to
 run."
```

```
            }
        ],
        "DocumentType": "Command",
        "PlatformTypes": [
            "Linux"
        ],
        "DocumentVersion": "2",
        "HashType": "Sha256",
        "CreatedDate": 1487899655.152,
        "Owner": "809632081692",
        "SchemaVersion": "2.0",
        "DefaultVersion": "1",
        "LatestVersion": "2",
        "Description": "Run an updated script"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDocument」を参照してください。

### update-maintenance-window-target

次のコード例は、update-maintenance-window-target を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メンテナンスウィンドウのターゲットを更新するには

次の update-maintenance-window-target の例では、メンテナンスウィンドウのターゲットの名前のみを更新します。

```
aws ssm update-maintenance-window-target \
    --window-id "mw-0c5ed765acEXAMPLE" \
    --window-target-id "57e8344e-fe64-4023-8191-6bf05EXAMPLE" \
    --name "NewName" \
    --no-replace
```

出力:

```
{
    "Description": "",
    "OwnerInformation": "",
```

```
    "WindowTargetId": "57e8344e-fe64-4023-8191-6bf05EXAMPLE",
    "WindowId": "mw-0c5ed765acEXAMPLE",
    "Targets": [
        {
            "Values": [
                "i-1234567890EXAMPLE"
            ],
            "Key": "InstanceIds"
        }
    ],
    "Name": "NewName"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「メンテナンスウィンドウの更新 (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateMaintenanceWindowTarget」を参照してください。

### update-maintenance-window-task

次のコード例は、update-maintenance-window-task を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メンテナンスウィンドウのタスクを更新するには

次の update-maintenance-window-task の例では、メンテナンスウィンドウのタスクのサービスロールを更新します。

```
aws ssm update-maintenance-window-task \
    --window-id "mw-0c5ed765acEXAMPLE" \
    --window-task-id "23d3809e-9fbe-4ddf-b41a-b49d7EXAMPLE" \
    --service-role-arn "arn:aws:iam::111222333444:role/aws-service-role/
ssm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonSSM"
```

出力:

```
{
    "ServiceRoleArn": "arn:aws:iam::111222333444:role/aws-service-role/
ssm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonSSM",
    "MaxErrors": "1",
    "TaskArn": "AWS-UpdateEC2Config",
```

```
    "MaxConcurrency": "1",
    "WindowTaskId": "23d3809e-9fbe-4ddf-b41a-b49d7EXAMPLE",
    "TaskParameters": {},
    "Priority": 1,
    "TaskInvocationParameters": {
        "RunCommand": {
            "TimeoutSeconds": 600,
            "Parameters": {
                "allowDowngrade": [
                    "false"
                ]
            }
        }
    },
    "WindowId": "mw-0c5ed765acEXAMPLE",
    "Description": "UpdateEC2Config",
    "Targets": [
        {
            "Values": [
                "57e8344e-fe64-4023-8191-6bf05EXAMPLE"
            ],
            "Key": "WindowTargetIds"
        }
    ],
    "Name": "UpdateEC2Config"
}
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「メンテナンスウィンドウの更新 (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateMaintenanceWindowTask」を参照してください。

### update-maintenance-window

次のコード例は、update-maintenance-window を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: メンテナンスウィンドウを更新するには

次の update-maintenance-window の例では、メンテナンスウィンドウの名前を更新します。

```
aws ssm update-maintenance-window \
    --window-id "mw-1a2b3c4d5e6f7g8h9" \
    --name "My-Renamed-MW"
```

出力:

```
{
    "Cutoff": 1,
    "Name": "My-Renamed-MW",
    "Schedule": "cron(0 16 ? * TUE *)",
    "Enabled": true,
    "AllowUnassociatedTargets": true,
    "WindowId": "mw-1a2b3c4d5e6f7g8h9",
    "Duration": 4
}
```

例 2: メンテナンスウィンドウを無効にするには

次の update-maintenance-window の例では、メンテナンスウィンドウを無効にします。

```
aws ssm update-maintenance-window \
    --window-id "mw-1a2b3c4d5e6f7g8h9" \
    --no-enabled
```

例 3: メンテナンスウィンドウを有効にするには

次の update-maintenance-window の例では、メンテナンスウィンドウを有効にします。

```
aws ssm update-maintenance-window \
    --window-id "mw-1a2b3c4d5e6f7g8h9" \
    --enabled
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「メンテナンスウィンドウの更新 (AWS CLI)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateMaintenanceWindow」を参照してください。

### update-managed-instance-role

次のコード例は、update-managed-instance-role を使用する方法を示しています。

AWS CLI

マネージドインスタンスの IAM ロールを更新するには

次の update-managed-instance-role の例では、マネージドインスタンスの IAM インスタンスプロファイルを更新します。

```
aws ssm update-managed-instance-role \
    --instance-id "mi-08ab247cdfEXAMPLE" \
    --iam-role "ExampleRole"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「ステップ 4: Systems Manager の IAM インスタンスプロファイルを作成する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateManagedInstanceRole」を参照してください。

### update-ops-item

次のコード例は、update-ops-item を使用する方法を示しています。

AWS CLI

OpsItem を更新するには

次の update-ops-item の例は、OpsItem の記述、優先度、カテゴリを更新します。さらに、このコマンドは、この OpsItem が編集または変更されたときに通知が送信される SNS トピックを指定します。

```
aws ssm update-ops-item \
    --ops-item-id "oi-287b5EXAMPLE" \
    --description "Primary OpsItem for failover event 2020-01-01-fh398yf" \
    --priority 2 \
    --category "Security" \
    --notifications "Arn=arn:aws:sns:us-east-2:111222333444:my-us-east-2-topic"
```

出力:

```
This command produces no output.
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「OpsItems を管理する」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「UpdateOpsItem」を参照してください。

### update-patch-baseline

次のコード例は、update-patch-baseline を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: パッチベースラインを更新するには

次の update-patch-baseline の例では、指定された 2 つのパッチを拒否済み、1 つのパッチを承認済みとして、指定されたパッチベースラインに追加します。

```
aws ssm update-patch-baseline \
        --baseline-id "pb-0123456789abcdef0" \
        --rejected-patches "KB2032276" "MS10-048" \
        --approved-patches "KB2124261"
```

出力:

```
{
    "BaselineId": "pb-0123456789abcdef0",
    "Name": "WindowsPatching",
    "OperatingSystem": "WINDOWS",
    "GlobalFilters": {
        "PatchFilters": []
    },
    "ApprovalRules": {
        "PatchRules": [
            {
                "PatchFilterGroup": {
                    "PatchFilters": [
                        {
                            "Key": "PRODUCT",
                            "Values": [
                                "WindowsServer2016"
                            ]
                        }
                    ]
```

```
                },
                "ComplianceLevel": "CRITICAL",
                "ApproveAfterDays": 0,
                "EnableNonSecurity": false
            }
        ]
    },
    "ApprovedPatches": [
        "KB2124261"
    ],
    "ApprovedPatchesComplianceLevel": "UNSPECIFIED",
    "ApprovedPatchesEnableNonSecurity": false,
    "RejectedPatches": [
        "KB2032276",
        "MS10-048"
    ],
    "RejectedPatchesAction": "ALLOW_AS_DEPENDENCY",
    "CreatedDate": 1550244180.465,
    "ModifiedDate": 1550244180.465,
    "Description": "Patches for Windows Servers",
    "Sources": []
}
```

例 2: パッチベースラインの名前を変更するには

次の update-patch-baseline の例では、指定されたパッチベースラインの名前を変更します。

```
aws ssm update-patch-baseline \
    --baseline-id "pb-0713accee01234567" \
    --name "Windows-Server-2012-R2-Important-and-Critical-Security-Updates"
```

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「カスタムパッチベースラインの更新または削除 <https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/patch-baseline-update-or-delete.html>`__」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdatePatchBaseline」を参照してください。

### update-resource-data-sync

次のコード例は、update-resource-data-sync を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースデータの同期を更新するには

次の update-resource-data-sync の例では、SyncFromSource リソースデータの同期を更新します。

```
aws ssm update-resource-data-sync \
    --sync-name exampleSync \
    --sync-type SyncFromSource \
    --sync-source '{"SourceType":"SingleAccountMultiRegions", "SourceRegions":["us-east-1", "us-west-2"]}'
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「複数のアカウントおよびリージョンのデータを表示するように Systems Manager Explorer を設定する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateResourceDataSync」を参照してください。

### update-service-setting

次のコード例は、update-service-setting を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Parameter Store スループットのサービス設定を更新するには

次の update-service-setting の例では、指定されたリージョンの Parameter Store スループットの現在のサービス設定を更新して、引き上げられたスループットを使用します。

```
aws ssm update-service-setting \
    --setting-id arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:servicesetting/ssm/parameter-store/high-throughput-enabled \
    --setting-value true
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Parameter Store スループットの引き上げ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateServiceSetting」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Amazon Textract の例

次のコード例は、Amazon Textract で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `analyze-document`

次のコード例は、`analyze-document` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドキュメント内のテキストを分析するには

次の `analyze-document` の例は、ドキュメント内のテキストを分析する方法を示しています。

Linux/macOS:

```
aws textract analyze-document \
    --document '{"S3Object":{"Bucket":"bucket","Name":"document"}}' \
    --feature-types '["TABLES","FORMS"]'
```

Windows:

```
aws textract analyze-document \
```

```
    --document "{\"S3Object\":{\"Bucket\":\"bucket\",\"Name\":\"document\"}}" \
    --feature-types "[\"TABLES\",\"FORMS\"]" \
    --region region-name
```

出力:

```
{
    "Blocks": [
        {
            "Geometry": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 1.0,
                    "Top": 0.0,
                    "Left": 0.0,
                    "Height": 1.0
                },
                "Polygon": [
                    {
                        "Y": 0.0,
                        "X": 0.0
                    },
                    {
                        "Y": 0.0,
                        "X": 1.0
                    },
                    {
                        "Y": 1.0,
                        "X": 1.0
                    },
                    {
                        "Y": 1.0,
                        "X": 0.0
                    }
                ]
            },
            "Relationships": [
                {
                    "Type": "CHILD",
                    "Ids": [
                        "87586964-d50d-43e2-ace5-8a890657b9a0",
                        "a1e72126-21d9-44f4-a8d6-5c385f9002ba",
                        "e889d012-8a6b-4d2e-b7cd-7a8b327d876a"
                    ]
```

```
                }
            ],
            "BlockType": "PAGE",
            "Id": "c2227f12-b25d-4e1f-baea-1ee180d926b2"
        }
    ],
    "DocumentMetadata": {
        "Pages": 1
    }
}
```

詳細については、「Amazon Textract デベロッパーガイド」の「Amazon Textract を使用したドキュメントテキストの分析」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「AnalyzeDocument」を参照してください。

### detect-document-text

次のコード例は、detect-document-text を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドキュメント内のテキストを検出するには

次の detect-document-text の例は、ドキュメント内のテキストを検出する方法を示しています。

Linux/macOS:

```
aws textract detect-document-text \
    --document '{"S3Object":{"Bucket":"bucket","Name":"document"}}'
```

Windows:

```
aws textract detect-document-text \
    --document "{\"S3Object\":{\"Bucket\":\"bucket\",\"Name\":\"document\"}}" \
    --region region-name
```

出力:

```
{
```

```
    "Blocks": [
        {
            "Geometry": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 1.0,
                    "Top": 0.0,
                    "Left": 0.0,
                    "Height": 1.0
                },
                "Polygon": [
                    {
                        "Y": 0.0,
                        "X": 0.0
                    },
                    {
                        "Y": 0.0,
                        "X": 1.0
                    },
                    {
                        "Y": 1.0,
                        "X": 1.0
                    },
                    {
                        "Y": 1.0,
                        "X": 0.0
                    }
                ]
            },
            "Relationships": [
                {
                    "Type": "CHILD",
                    "Ids": [
                        "896a9f10-9e70-4412-81ce-49ead73ed881",
                        "0da18623-dc4c-463d-a3d1-9ac050e9e720",
                        "167338d7-d38c-4760-91f1-79a8ec457bb2"
                    ]
                }
            ],
            "BlockType": "PAGE",
            "Id": "21f0535e-60d5-4bc7-adf2-c05dd851fa25"
        },
        {
            "Relationships": [
                {
```

```
                    "Type": "CHILD",
                    "Ids": [
                        "62490c26-37ea-49fa-8034-7a9ff9369c9c",
                        "1e4f3f21-05bd-4da9-ba10-15d01e66604c"
                    ]
                }
            ],
            "Confidence": 89.11581420898438,
            "Geometry": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.33642634749412537,
                    "Top": 0.17169663310050964,
                    "Left": 0.13885067403316498,
                    "Height": 0.49159330129623413
                },
                "Polygon": [
                    {
                        "Y": 0.17169663310050964,
                        "X": 0.13885067403316498
                    },
                    {
                        "Y": 0.17169663310050964,
                        "X": 0.47527703642845154
                    },
                    {
                        "Y": 0.6632899641990662,
                        "X": 0.47527703642845154
                    },
                    {
                        "Y": 0.6632899641990662,
                        "X": 0.13885067403316498
                    }
                ]
            },
            "Text": "He llo,",
            "BlockType": "LINE",
            "Id": "896a9f10-9e70-4412-81ce-49ead73ed881"
        },
        {
            "Relationships": [
                {
                    "Type": "CHILD",
                    "Ids": [
                        "19b28058-9516-4352-b929-64d7cef29daf"
```

```
                    ]
                }
            ],
            "Confidence": 85.5694351196289,
            "Geometry": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.33182239532470703,
                    "Top": 0.23131252825260162,
                    "Left": 0.5091826915740967,
                    "Height": 0.3766750991344452
                },
                "Polygon": [
                    {
                        "Y": 0.23131252825260162,
                        "X": 0.5091826915740967
                    },
                    {
                        "Y": 0.23131252825260162,
                        "X": 0.8410050868988037
                    },
                    {
                        "Y": 0.607987642288208,
                        "X": 0.8410050868988037
                    },
                    {
                        "Y": 0.607987642288208,
                        "X": 0.5091826915740967
                    }
                ]
            },
            "Text": "worlc",
            "BlockType": "LINE",
            "Id": "0da18623-dc4c-463d-a3d1-9ac050e9e720"
        }
    ],
    "DocumentMetadata": {
        "Pages": 1
    }
}
```


詳細については、「Amazon Textract デベロッパーガイド」の「ドキュメントのテキストの検出」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DetectDocumentText」を参照してください。

### get-document-analysis

次のコード例は、get-document-analysis を使用する方法を示しています。

AWS CLI

複数ページのドキュメントの非同期テキスト分析の結果を取得するには

次の get-document-analysis の例は、複数ページのドキュメントの非同期テキスト分析の結果を取得します。

```
aws textract get-document-analysis \
    --job-id df7cf32ebbd2a5de113535fcf4d921926a701b09b4e7d089f3aebadb41e0712b \
    --max-results 1000
```

出力:

```
{
    "Blocks": [
        {
            "Geometry": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 1.0,
                    "Top": 0.0,
                    "Left": 0.0,
                    "Height": 1.0
                },
                "Polygon": [
                    {
                        "Y": 0.0,
                        "X": 0.0
                    },
                    {
                        "Y": 0.0,
                        "X": 1.0
                    },
                    {
                        "Y": 1.0,
                        "X": 1.0
```

```
                    },
                    {
                        "Y": 1.0,
                        "X": 0.0
                    }
                ]
            },
            "Relationships": [
                {
                    "Type": "CHILD",
                    "Ids": [
                        "75966e64-81c2-4540-9649-d66ec341cd8f",
                        "bb099c24-8282-464c-a179-8a9fa0a057f0",
                        "5ebf522d-f9e4-4dc7-bfae-a288dc094595"
                    ]
                }
            ],
            "BlockType": "PAGE",
            "Id": "247c28ee-b63d-4aeb-9af0-5f7ea8ba109e",
            "Page": 1
        }
    ],
    "NextToken": "cY1W3eTFvoB0cH7YrKVudI4Gb0H8J0xAYLo8xI/JunCIPWCthaKQ+07n/
ElyutsSy0+1VOImoTRmP1zw4P0RFtaeV9Bzhnfedpx1YqwB4xaGDA==",
    "DocumentMetadata": {
        "Pages": 1
    },
    "JobStatus": "SUCCEEDED"
}
```


詳細については、「Amazon Textract デベロッパーガイド」の「複数ページドキュメント内のテキストの検出または分析」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetDocumentAnalysis」を参照してください。

### get-document-text-detection

次のコード例は、get-document-text-detection を使用する方法を示しています。

AWS CLI

複数ページのドキュメントの非同期テキスト検出の結果を取得するには

次の get-document-text-detection の例は、複数ページのドキュメントの非同期テキスト検出の結果を取得します。

```
aws textract get-document-text-detection \
    --job-id 57849a3dc627d4df74123dca269d69f7b89329c870c65bb16c9fd63409d200b9 \
    --max-results 1000
```

Output

```
{
    "Blocks": [
        {
            "Geometry": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 1.0,
                    "Top": 0.0,
                    "Left": 0.0,
                    "Height": 1.0
                },
                "Polygon": [
                    {
                        "Y": 0.0,
                        "X": 0.0
                    },
                    {
                        "Y": 0.0,
                        "X": 1.0
                    },
                    {
                        "Y": 1.0,
                        "X": 1.0
                    },
                    {
                        "Y": 1.0,
                        "X": 0.0
                    }
                ]
            },
            "Relationships": [
                {
                    "Type": "CHILD",
                    "Ids": [
                        "1b926a34-0357-407b-ac8f-ec473160c6a9",
```

```
                        "0c35dc17-3605-4c9d-af1a-d9451059df51",
                        "dea3db8a-52c2-41c0-b50c-81f66f4aa758"
                    ]
                }
            ],
            "BlockType": "PAGE",
            "Id": "84671a5e-8c99-43be-a9d1-6838965da33e",
            "Page": 1
        }
    ],
    "NextToken": "GcqyoAJuZwujOT35EN4LCI3EUzMtiLq3nKyFFHvU5q1SaIdEBcSty+njNgoWwuMP/
muqc96S4o5NzDqehhXvhkodMyVO5OJGyms5lsrCxibWJw==",
    "DocumentMetadata": {
        "Pages": 1
    },
    "JobStatus": "SUCCEEDED"
}
```

詳細については、「Amazon Textract デベロッパーガイド」の「複数ページドキュメント内のテキストの検出または分析」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDocumentTextDetection」を参照してください。

### start-document-analysis

次のコード例は、start-document-analysis を使用する方法を示しています。

AWS CLI

複数ページのドキュメント内のテキストの分析を開始するには

次の start-document-analysis の例は、複数ページのドキュメントの非同期テキスト分析を開始する方法を示しています。

Linux/macOS:

```
aws textract start-document-analysis \
    --document-location '{"S3Object":{"Bucket":"bucket","Name":"document"}}' \
    --feature-types '["TABLES","FORMS"]' \
    --notification-channel "SNSTopicArn=arn:snsTopic,RoleArn=roleArn"
```

Windows:

```
aws textract start-document-analysis \
    --document-location "{\"S3Object\":{\"Bucket\":\"bucket\",\"Name\":\"document
\"}}" \
    --feature-types "[\"TABLES\", \"FORMS\"]" \
    --region region-name \
    --notification-channel "SNSTopicArn=arn:snsTopic,RoleArn=roleArn"
```

出力:

```
{
    "JobId": "df7cf32ebbd2a5de113535fcf4d921926a701b09b4e7d089f3aebadb41e0712b"
}
```

詳細については、「Amazon Textract デベロッパーガイド」の「複数ページドキュメント内のテキストの検出または分析」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「StartDocumentAnalysis」を参照してください。

### start-document-text-detection

次のコード例は、start-document-text-detection を使用する方法を示しています。

AWS CLI

複数ページのドキュメント内のテキストの検出を開始するには

次の start-document-text-detection の例は、複数ページのドキュメントの非同期テキスト検出を開始する方法を示しています。

Linux/macOS:

```
aws textract start-document-text-detection \
        --document-location '{"S3Object":{"Bucket":"bucket","Name":"document"}}' \
        --notification-channel "SNSTopicArn=arn:snsTopic,RoleArn=roleARN"
```

Windows:

```
aws textract start-document-text-detection \
    --document-location "{\"S3Object\":{\"Bucket\":\"bucket\",\"Name\":\"document
\"}}" \
```

```
    --region region-name \
    --notification-channel "SNSTopicArn=arn:snsTopic,RoleArn=roleArn"
```

出力:

```
{
    "JobId": "57849a3dc627d4df74123dca269d69f7b89329c870c65bb16c9fd63409d200b9"
}
```

詳細については、「Amazon Textract デベロッパーガイド」の「複数ページドキュメント内のテキストの検出または分析」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「StartDocumentTextDetection」を参照してください。

## AWS CLI を使用する Amazon Transcribeの例

次のコード例は、Amazon Transcribe で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `create-language-model`

次のコード例は、`create-language-model` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: トレーニングデータとチューニングデータの両方を使用してカスタム言語モデルを作成するには

次の create-language-model の例では、カスタム言語モデルを作成します。カスタム言語モデルを使用して、法律、ホスピタリティ、財務、保険などの分野の文字起こしパフォーマンスを向上させることができます。language-code には、有効な言語コードを入力します。base-model-name には、カスタム言語モデルで文字起こしする音声のサンプルレートに最適なベースモデルを指定します。model-name には、カスタム言語モデルを呼び出す名前を指定します。

```
aws transcribe create-language-model \
    --language-code language-code \
    --base-model-name base-model-name \
    --model-name cli-clm-example \
    --input-data-config S3Uri="s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-Prefix-for-
training-data",TuningDataS3Uri="s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-Prefix-for-
tuning-data",DataAccessRoleArn="arn:aws:iam::AWS-account-number:role/IAM-role-with-
permissions-to-create-a-custom-language-model"
```

出力:

```
{
    "LanguageCode": "language-code",
    "BaseModelName": "base-model-name",
    "ModelName": "cli-clm-example",
    "InputDataConfig": {
        "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-Prefix/",
        "TuningDataS3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-Prefix/",
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::AWS-account-number:role/IAM-role-with-
permissions-create-a-custom-language-model"
    },
    "ModelStatus": "IN_PROGRESS"
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe 開発者ガイド」の「カスタム言語モデルを使用したドメイン固有のトランスクリプション精度の向上」を参照してください。

例 2: トレーニングデータのみを使用してカスタム言語モデルを作成するには

次の create-language-model の例は、音声ファイルの文字起こしを行います。カスタム言語モデルを使用して、法律、ホスピタリティ、財務、保険などの分野の文字起こしパフォーマンスを向上させることができます。language-code には、有効な言語コードを入力します。base-model-name には、カスタム言語モデルで文字起こしする音声のサンプルレートに最適なベースモデルを指定します。model-name には、カスタム言語モデルを呼び出す名前を指定します。

```
aws transcribe create-language-model \
    --language-code en-US \
    --base-model-name base-model-name \
    --model-name cli-clm-example \
    --input-data-config S3Uri="s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-Prefix-For-
Training-Data",DataAccessRoleArn="arn:aws:iam::AWS-account-number:role/IAM-role-
with-permissions-to-create-a-custom-language-model"
```

出力:

```
{
    "LanguageCode": "en-US",
    "BaseModelName": "base-model-name",
    "ModelName": "cli-clm-example",
    "InputDataConfig": {
        "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-Prefix-For-Training-Data/",
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::your-AWS-account-number:role/IAM-role-
with-permissions-to-create-a-custom-language-model"
    },
    "ModelStatus": "IN_PROGRESS"
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe 開発者ガイド」の「カスタム言語モデルを使用したドメイン固有のトランスクリプション精度の向上」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateLanguageModel」を参照してください。

### create-medical-vocabulary

次のコード例は、create-medical-vocabulary を使用する方法を示しています。

AWS CLI

医学用語のカスタム語彙を作成するには

次の create-medical-vocabulary 例では、カスタム語彙を作成します。カスタム語彙を作成するには、より正確に書き起こすべき用語のすべてを含むテキストファイルを作成しておく必要があります。vocabulary-file-uri として、そのテキストファイルの Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) URI を指定します。language-code として、カスタム語彙の言語に対応す

る言語コードを指定します。vocabulary-name として、カスタムボキャブラリーに付ける名前を指定します。

```
aws transcribe create-medical-vocabulary \
    --vocabulary-name cli-medical-vocab-example \
    --language-code language-code \
    --vocabulary-file-uri https://amzn-s3-demo-bucket.AWS-Region.amazonaws.com/the-text-file-for-the-medical-custom-vocabulary.txt
```

出力:

```
{
    "VocabularyName": "cli-medical-vocab-example",
    "LanguageCode": "language-code",
    "VocabularyState": "PENDING"
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe 開発者ガイド」の「医療カスタムボキャブラリー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateMedicalVocabulary」を参照してください。

### create-vocabulary-filter

次のコード例は、create-vocabulary-filter を使用する方法を示しています。

AWS CLI

語彙フィルターを作成するには

次の create-vocabulary-filter の例では、文字起こしには表示しない単語のリストを含むテキストファイルを使用する語彙フィルターを作成します。language-code には、カスタム語彙の言語に対応する言語コードを指定します。vocabulary-file-uri には、そのテキストファイルの Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) URI を指定します。vocabulary-filter-name には、語彙フィルターの名前を指定します。

```
aws transcribe create-vocabulary-filter \
    --language-code language-code \
    --vocabulary-filter-file-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/vocabulary-filter.txt \
    --vocabulary-filter-name cli-vocabulary-filter-example
```

出力:

```
{
    "VocabularyFilterName": "cli-vocabulary-filter-example",
    "LanguageCode": "language-code"
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe 開発者ガイド」の「不要な単語のフィルタリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateVocabularyFilter」を参照してください。

### create-vocabulary

次のコード例は、create-vocabulary を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタム語彙を作成するには

次の create-vocabulary 例は、カスタム語彙を作成します。カスタム語彙を作成するには、より正確に書き起こすべき用語のすべてを含むテキストファイルを作成しておく必要があります。vocabulary-file-uri として、そのテキストファイルの Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) URI を指定します。language-code として、カスタム語彙の言語に対応する言語コードを指定します。vocabulary-name として、カスタムボキャブラリーに付ける名前を指定します。

```
aws transcribe create-vocabulary \
    --language-code language-code \
    --vocabulary-name cli-vocab-example \
    --vocabulary-file-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/the-text-file-for-the-custom-vocabulary.txt
```

出力:

```
{
    "VocabularyName": "cli-vocab-example",
    "LanguageCode": "language-code",
    "VocabularyState": "PENDING"
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe デベロッパーガイド」の「カスタムボキャブラリー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateVocabulary」を参照してください。

### delete-language-model

次のコード例は、delete-language-model を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタム言語モデルを削除するには

次の delete-language-model の例では、カスタム言語モデルを削除します。

```
aws transcribe delete-language-model \
    --model-name model-name
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Transcribe 開発者ガイド」の「カスタム言語モデルを使用したドメイン固有のトランスクリプション精度の向上」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteLanguageModel」を参照してください。

### delete-medical-transcription-job

次のコード例は、delete-medical-transcription-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

医療文字起こしジョブを削除するには

次の delete-medical-transcription-job の例は、医療文字起こしジョブを削除します。

```
aws transcribe delete-medical-transcription-job \
    --medical-transcription-job-name medical-transcription-job-name
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Transcribe デベロッパーガイド」の「DeleteMedicalTranscriptionJob」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteMedicalTranscriptionJob」を参照してください。

### delete-medical-vocabulary

次のコード例は、delete-medical-vocabulary を使用する方法を示しています。

AWS CLI

医療用語のカスタム語彙を削除するには

次の delete-medical-vocabulary の例は、医療用語のカスタム語彙を削除します。vocabulary-name には、カスタム語彙の名前を指定します。

```
aws transcribe delete-vocabulary \
    --vocabulary-name medical-custom-vocabulary-name
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Transcribe 開発者ガイド」の「医療カスタムボキャブラリー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteMedicalVocabulary」を参照してください。

### delete-transcription-job

次のコード例は、delete-transcription-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

文字起こしジョブの 1 つを削除するには

次の delete-transcription-job 例では、トランスクリプションジョブの 1 つを削除します。

```
aws transcribe delete-transcription-job \
    --transcription-job-name your-transcription-job
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Transcribe デベロッパーガイド」の「DeleteTranscriptionJob」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteTranscriptionJob」を参照してください。

### delete-vocabulary-filter

次のコード例は、delete-vocabulary-filter を使用する方法を示しています。

AWS CLI

語彙フィルターを削除するには

次の delete-vocabulary-filter の例では、語彙フィルターを削除します。

```
aws transcribe delete-vocabulary-filter \
    --vocabulary-filter-name vocabulary-filter-name
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Transcribe 開発者ガイド」の「不要な単語のフィルタリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteVocabularyFilter」を参照してください。

### delete-vocabulary

次のコード例は、delete-vocabulary を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタム語彙を削除するには

次の delete-vocabulary の例は、カスタム語彙を削除します。

```
aws transcribe delete-vocabulary \
    --vocabulary-name vocabulary-name
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Transcribe デベロッパーガイド」の「カスタムボキャブラリー」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteVocabulary」を参照してください。

### `describe-language-model`

次のコード例は、`describe-language-model` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

特定のカスタム言語モデルに関する情報を取得するには

次の `describe-language-model` の例では、特定のカスタム言語モデルに関する情報を取得します。例えば、BaseModelName では、モデルが NarrowBand または WideBand モデルを使用してトレーニングされているかどうかを確認できます。NarrowBand ベースモデルを使用するカスタム言語モデルは、サンプルレートが 16 kHz 未満の音声を文字起こしできます。WideBand ベースモデルを使用する言語モデルは、16 kHz を超えるサンプルレートで音声を文字起こしできます。S3Uri パラメータは、トレーニングデータにアクセスしてカスタム言語モデルを作成するために使用した Amazon S3 プレフィックスを示します。

```
aws transcribe describe-language-model \
    --model-name cli-clm-example
```

出力:

```
{
    "LanguageModel": {
        "ModelName": "cli-clm-example",
        "CreateTime": "2020-09-25T17:57:38.504000+00:00",
        "LastModifiedTime": "2020-09-25T17:57:48.585000+00:00",
        "LanguageCode": "language-code",
        "BaseModelName": "base-model-name",
        "ModelStatus": "IN_PROGRESS",
        "UpgradeAvailability": false,
        "InputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-Prefix/",
            "TuningDataS3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-Prefix/",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::AWS-account-number:role/IAM-role-
with-permissions-to-create-a-custom-language-model"
```

```
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe 開発者ガイド」の「カスタム言語モデルを使用したドメイン固有のトランスクリプション精度の向上」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeLanguageModel」を参照してください。

### get-medical-transcription-job

次のコード例は、get-medical-transcription-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

特定の医療用語の文字起こしジョブに関する情報を取得するには

次の get-medical-transcription-job の例では、特定の医療用語の文字起こしジョブに関する情報を取得します。文字起こし結果にアクセスするには、TranscriptFileUri パラメータを使用します。文字起こしジョブの追加機能を有効にしている場合、Settings オブジェクトで確認できます。専門分野パラメータは、プロバイダーの医療専門分野を示します。Type パラメータは、文字起こしジョブの音声が医療に関する会話かディクテーションかを示します。

```
aws transcribe get-medical-transcription-job \
    --medical-transcription-job-name vocabulary-dictation-medical-transcription-job
```

出力:

```
{
    "MedicalTranscriptionJob": {
        "MedicalTranscriptionJobName": "vocabulary-dictation-medical-transcription-
job",
        "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",
        "LanguageCode": "en-US",
        "MediaSampleRateHertz": 48000,
        "MediaFormat": "mp4",
        "Media": {
            "MediaFileUri": "s3://Amazon-S3-Prefix/your-audio-file.file-extension"
        },
        "Transcript": {
```

```
            "TranscriptFileUri": "https://s3.Region.amazonaws.com/Amazon-S3-Prefix/
vocabulary-dictation-medical-transcription-job.json"
        },
        "StartTime": "2020-09-21T21:17:27.045000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-21T21:17:27.016000+00:00",
        "CompletionTime": "2020-09-21T21:17:59.561000+00:00",
        "Settings": {
            "ChannelIdentification": false,
            "ShowAlternatives": false,
            "VocabularyName": "cli-medical-vocab-example"
        },
        "Specialty": "PRIMARYCARE",
        "Type": "DICTATION"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe 開発者ガイド」の「バッチトランスクリプション」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetMedicalTranscriptionJob」を参照してください。

### get-medical-vocabulary

次のコード例は、get-medical-vocabulary を使用する方法を示しています。

AWS CLI

医療用語のカスタム語彙に関する情報を取得するには

次の get-medical-vocabulary の例では、医療用語のスタム語彙に関する情報を取得します。VocabularyState パラメータを使用して、語彙の処理状態を確認できます。READY の場合は、StartMedicalTranscriptionJob オペレーションで使用できます。

```
aws transcribe get-medical-vocabulary \
    --vocabulary-name medical-vocab-example
```

出力:

```
{
    "VocabularyName": "medical-vocab-example",
    "LanguageCode": "en-US",
```

```
    "VocabularyState": "READY",
    "LastModifiedTime": "2020-09-19T23:59:04.349000+00:00",
    "DownloadUri": "https://link-to-download-the-text-file-used-to-create-your-
medical-custom-vocabulary"
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe 開発者ガイド」の「医療カスタムボキャブラリー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetMedicalVocabulary」を参照してください。

### get-transcription-job

次のコード例は、get-transcription-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

特定の文字起こしジョブに関する情報を取得するには

次の get-transcription-job 例では、特定の文字起こしジョブに関する情報を取得します。文字起こし結果にアクセスするには、TranscriptFileUri パラメータを使用します。MediaFileUri パラメータを使用して、このジョブで書き起こした音声ファイルを確認します。Settings オブジェクトを使用して、文字起こしジョブで有効にしたオプション機能を確認できます。

```
aws transcribe get-transcription-job \
    --transcription-job-name your-transcription-job
```

出力:

```
{
    "TranscriptionJob": {
        "TranscriptionJobName": "your-transcription-job",
        "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",
        "LanguageCode": "language-code",
        "MediaSampleRateHertz": 48000,
        "MediaFormat": "mp4",
        "Media": {
            "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.file-
extension"
        },
        "Transcript": {
```

```
            "TranscriptFileUri": "https://Amazon-S3-file-location-of-transcription-
output"
        },
        "StartTime": "2020-09-18T22:27:23.970000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-18T22:27:23.948000+00:00",
        "CompletionTime": "2020-09-18T22:28:21.197000+00:00",
        "Settings": {
            "ChannelIdentification": false,
            "ShowAlternatives": false
        },
        "IdentifyLanguage": true,
        "IdentifiedLanguageScore": 0.8672199249267578
    }
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe デベロッパーガイド」の「開始方法 (AWS Command Line Interface)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetTranscriptionJob」を参照してください。

### get-vocabulary-filter

次のコード例は、get-vocabulary-filter を使用する方法を示しています。

AWS CLI

語彙フィルターに関する情報を取得するには

次の get-vocabulary-filter の例では、語彙フィルターに関する情報を取得します。DownloadUri パラメータを使用して、語彙フィルターの作成に使用した単語のリストを取得できます。

```
aws transcribe get-vocabulary-filter \
    --vocabulary-filter-name testFilter
```

出力:

```
{
    "VocabularyFilterName": "testFilter",
    "LanguageCode": "language-code",
    "LastModifiedTime": "2020-05-07T22:39:32.147000+00:00",
```

```
    "DownloadUri": "https://Amazon-S3-location-to-download-your-vocabulary-filter"
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe 開発者ガイド」の「不要な単語のフィルタリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetVocabularyFilter」を参照してください。

### `get-vocabulary`

次のコード例は、`get-vocabulary` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタム語彙に関する情報を取得するには

次の `get-vocabulary` 例では、以前に作成したカスタム語彙に関する情報を取得します。

```
aws transcribe get-vocabulary \
    --vocabulary-name cli-vocab-1
```

出力:

```
{
    "VocabularyName": "cli-vocab-1",
    "LanguageCode": "language-code",
    "VocabularyState": "READY",
    "LastModifiedTime": "2020-09-19T23:22:32.836000+00:00",
    "DownloadUri": "https://link-to-download-the-text-file-used-to-create-your-
custom-vocabulary"
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe デベロッパーガイド」の「カスタムボキャブラリー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetVocabulary」を参照してください。

### `list-language-models`

次のコード例は、`list-language-models` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタム言語モデルを一覧表示するには

次の list-language-models の例では、AWS アカウントとリージョンに関連するカスタム語彙を一覧表示します。S3Uri および TuningDataS3Uri パラメータを使用して、トレーニングデータまたはチューニングデータとして使用した Amazon S3 プレフィックスを検索できます。BaseModelName は、NarrowBand モデルまたは WideBand モデルを使用してカスタム言語モデルを作成したかどうかを示します。NarrowBand ベースモデルを使用して、カスタム言語モデルでサンプルレートが 16 kHz 未満の音声を文字起こしできます。WideBand ベースモデルを使用して、カスタム言語モデルで 16 kHz 以上のオーディオを文字起こしできます。ModelStatus パラメータは、文字起こしジョブでカスタム言語モデルを使用できるかどうかを示します。値が COMPLETED の場合、文字起こしジョブで使用できます。

```
aws transcribe list-language-models
```

出力:

```
{
    "Models": [
        {
            "ModelName": "cli-clm-2",
            "CreateTime": "2020-09-25T17:57:38.504000+00:00",
            "LastModifiedTime": "2020-09-25T17:57:48.585000+00:00",
            "LanguageCode": "language-code",
            "BaseModelName": "WideBand",
            "ModelStatus": "IN_PROGRESS",
            "UpgradeAvailability": false,
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/clm-training-data/",
                "TuningDataS3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/clm-tuning-data/",
                "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::AWS-account-number:role/IAM-role-
used-to-create-the-custom-language-model"
            }
        },
        {
            "ModelName": "cli-clm-1",
            "CreateTime": "2020-09-25T17:16:01.835000+00:00",
            "LastModifiedTime": "2020-09-25T17:16:15.555000+00:00",
            "LanguageCode": "language-code",
            "BaseModelName": "WideBand",
            "ModelStatus": "IN_PROGRESS",
```

```
            "UpgradeAvailability": false,
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/clm-training-data/",
                "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::AWS-account-number:role/IAM-role-
used-to-create-the-custom-language-model"
            }
        },
        {
            "ModelName": "clm-console-1",
            "CreateTime": "2020-09-24T19:26:28.076000+00:00",
            "LastModifiedTime": "2020-09-25T04:25:22.271000+00:00",
            "LanguageCode": "language-code",
            "BaseModelName": "NarrowBand",
            "ModelStatus": "COMPLETED",
            "UpgradeAvailability": false,
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/clm-training-data/",
                "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::AWS-account-number:role/IAM-role-
used-to-create-the-custom-language-model"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe 開発者ガイド」の「カスタム言語モデルを使用したドメイン固有のトランスクリプション精度の向上」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListLanguageModels」を参照してください。

### `list-medical-transcription-jobs`

次のコード例は、`list-medical-transcription-jobs` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

医療文字起こしジョブを一覧表示するには

次の `list-medical-transcription-jobs` 例では、AWS アカウントとリージョンに関連する医療文字起こしジョブを一覧表示します。特定の文字起こしジョブに関する詳細情報を取得するには、文字起こし出力の MedicalTranscriptionJobName パラメータの値をコピーし、その値を `get-medical-transcription-job` コマンドの `MedicalTranscriptionJobName` オプ

ションに指定します。さらに他の文字起こしジョブを表示するには、NextToken パラメータの値をコピーし、再度 list-medical-transcription-jobs コマンドを実行して、その値を --next-token オプションに指定します。

```
aws transcribe list-medical-transcription-jobs
```

出力:

```
{
    "NextToken": "3/PblzkiGhzjER3KHuQt2fmbPLF7cDYafjFMEoGn44ON/
gsuUSTIkGyanvRE6WMXFd/ZTEc2EZj+P9eii/
z1O2FDYli6RLI0WoRX4RwMisVrh9G0Kie0Y8ikBCdtqlZB10Wa9McC+ebOl
+LaDtZPC4u6ttoHLRlEfzqstHXSgapXg3tEBtm9piIaPB6MOM5BB6t86+qtmocTR/
qrteHZBBudhTfbCwhsxaqujHiiUvFdm3BQbKKWIW06yV9b+4f38oD2lVIan
+vfUs3gBYAl5VTDmXXzQPBQOHPjtwmFI+IWX15nSUjWuN3TUylHgPWzDaYT8qBtu0Z+3UG4V6b
+K2CC0XszXg5rBq9hYgNzy4XoFh/6s5DoSnzq49Q9xHgHdT2yBADFmvFK7myZBsj75+2vQZOSVpWUPy3WT/32zFAcoEL
+mFYfUjtTZ8n/jq7aQEjQ42A
+X/7K6JgOcdVPtEg8PlDr5kgYYG3q3OmYXX37U3FZuJmnTI63VtIXsNnOU5eGoYObtpk00Nq9UkzgSJxqj84ZD5n
+S0EGy9ZUYBJRRcGeYUM3Q4DbSJfUwSAqcFdLIWZdp8qIREMQIBWy7BLwSdyqsQo2vRrd53hm5aWM7SVf6pPq6X/
IXR5+1eUOOD8/coaTT4ES2DerbV6RkV4o0VT1d0SdVX/
MmtkNG8nYj8PqU07w7988quh1ZP6D80veJS1q73tUUR9MjnGernW2tAnvnLNhdefBcD
+sZVfYq3iBMFY7wTy1P1G6NqW9GrYDYoX3tTPWlD7phpbVSyKrh/
PdYrps5UxnsGoA1b7L/FfAXDfUoGrGUB4N3JsPYXX9D++g+6gV1qBBs/
WfF934aKqfD6UTggm/zV3GAOWiBpfvAZRvEb924i6yGHyMC7y54O1ZAwSBupmI
+FFd13CaPO4kN1vJlth6aM5vUPXg4BpyUhtbRhwD/KxCvf9K0tLJGyL1A==",
    "MedicalTranscriptionJobSummaries": [
        {
            "MedicalTranscriptionJobName": "vocabulary-dictation-medical-
transcription-job",
            "CreationTime": "2020-09-21T21:17:27.016000+00:00",
            "StartTime": "2020-09-21T21:17:27.045000+00:00",
            "CompletionTime": "2020-09-21T21:17:59.561000+00:00",
            "LanguageCode": "en-US",
            "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",
            "OutputLocationType": "CUSTOMER_BUCKET",
            "Specialty": "PRIMARYCARE",
            "Type": "DICTATION"
        },
        {
            "MedicalTranscriptionJobName": "alternatives-dictation-medical-
transcription-job",
            "CreationTime": "2020-09-21T21:01:14.569000+00:00",
            "StartTime": "2020-09-21T21:01:14.592000+00:00",
```

```
            "CompletionTime": "2020-09-21T21:01:43.606000+00:00",
            "LanguageCode": "en-US",
            "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",
            "OutputLocationType": "CUSTOMER_BUCKET",
            "Specialty": "PRIMARYCARE",
            "Type": "DICTATION"
        },
        {
            "MedicalTranscriptionJobName": "alternatives-conversation-medical-
transcription-job",
            "CreationTime": "2020-09-21T19:09:18.171000+00:00",
            "StartTime": "2020-09-21T19:09:18.199000+00:00",
            "CompletionTime": "2020-09-21T19:10:22.516000+00:00",
            "LanguageCode": "en-US",
            "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",
            "OutputLocationType": "CUSTOMER_BUCKET",
            "Specialty": "PRIMARYCARE",
            "Type": "CONVERSATION"
        },
        {
            "MedicalTranscriptionJobName": "speaker-id-conversation-medical-
transcription-job",
            "CreationTime": "2020-09-21T18:43:37.157000+00:00",
            "StartTime": "2020-09-21T18:43:37.265000+00:00",
            "CompletionTime": "2020-09-21T18:44:21.192000+00:00",
            "LanguageCode": "en-US",
            "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",
            "OutputLocationType": "CUSTOMER_BUCKET",
            "Specialty": "PRIMARYCARE",
            "Type": "CONVERSATION"
        },
        {
            "MedicalTranscriptionJobName": "multichannel-conversation-medical-
transcription-job",
            "CreationTime": "2020-09-20T23:46:44.053000+00:00",
            "StartTime": "2020-09-20T23:46:44.081000+00:00",
            "CompletionTime": "2020-09-20T23:47:35.851000+00:00",
            "LanguageCode": "en-US",
            "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",
            "OutputLocationType": "CUSTOMER_BUCKET",
            "Specialty": "PRIMARYCARE",
            "Type": "CONVERSATION"
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe デベロッパーガイド」の https://docs.aws.amazon.com/transcribe/latest/dg/batch-med-transcription.html を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListMedicalTranscriptionJobs」を参照してください。

### list-medical-vocabularies

次のコード例は、list-medical-vocabularies を使用する方法を示しています。

AWS CLI

医療用語のカスタム語彙を一覧表示するには

次の list-medical-vocabularies 例では、AWS アカウントとリージョンに関連する医療用語のカスタム語彙を一覧表示します。特定の文字起こしジョブに関する詳細情報を取得するには、文字起こし出力の MedicalTranscriptionJobName パラメータの値をコピーし、その値を get-medical-transcription-job コマンドの MedicalTranscriptionJobName オプションに指定します。さらに他の文字起こしジョブを表示するには、NextToken パラメータの値をコピーし、再度 list-medical-transcription-jobs コマンドを実行して、その値を --next-token オプションに指定します。

```
aws transcribe list-medical-vocabularies
```

出力:

```
{
    "Vocabularies": [
        {
            "VocabularyName": "cli-medical-vocab-2",
            "LanguageCode": "en-US",
            "LastModifiedTime": "2020-09-21T21:44:59.521000+00:00",
            "VocabularyState": "READY"
        },
        {
            "VocabularyName": "cli-medical-vocab-1",
            "LanguageCode": "en-US",
            "LastModifiedTime": "2020-09-19T23:59:04.349000+00:00",
            "VocabularyState": "READY"
```

```
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe 開発者ガイド」の「医療カスタムボキャブラリー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListMedicalVocabularies」を参照してください。

### list-transcription-jobs

次のコード例は、list-transcription-jobs を使用する方法を示しています。

AWS CLI

文字起こしジョブを一覧表示するには

次の list-transcription-jobs 例では、AWS アカウントとリージョンに関連する文字起こしジョブを一覧表示します。

```
aws transcribe list-transcription-jobs
```

出力:

```
{
    "NextToken": "NextToken",
    "TranscriptionJobSummaries": [
        {
            "TranscriptionJobName": "speak-id-job-1",
            "CreationTime": "2020-08-17T21:06:15.391000+00:00",
            "StartTime": "2020-08-17T21:06:15.416000+00:00",
            "CompletionTime": "2020-08-17T21:07:05.098000+00:00",
            "LanguageCode": "language-code",
            "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",
            "OutputLocationType": "SERVICE_BUCKET"
        },
        {
            "TranscriptionJobName": "job-1",
            "CreationTime": "2020-08-17T20:50:24.207000+00:00",
            "StartTime": "2020-08-17T20:50:24.230000+00:00",
            "CompletionTime": "2020-08-17T20:52:18.737000+00:00",
```

```
            "LanguageCode": "language-code",
            "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",
            "OutputLocationType": "SERVICE_BUCKET"
        },
        {
            "TranscriptionJobName": "sdk-test-job-4",
            "CreationTime": "2020-08-17T20:32:27.917000+00:00",
            "StartTime": "2020-08-17T20:32:27.956000+00:00",
            "CompletionTime": "2020-08-17T20:33:15.126000+00:00",
            "LanguageCode": "language-code",
            "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",
            "OutputLocationType": "SERVICE_BUCKET"
        },
        {
            "TranscriptionJobName": "Diarization-speak-id",
            "CreationTime": "2020-08-10T22:10:09.066000+00:00",
            "StartTime": "2020-08-10T22:10:09.116000+00:00",
            "CompletionTime": "2020-08-10T22:26:48.172000+00:00",
            "LanguageCode": "language-code",
            "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",
            "OutputLocationType": "SERVICE_BUCKET"
        },
        {
            "TranscriptionJobName": "your-transcription-job-name",
            "CreationTime": "2020-07-29T17:45:09.791000+00:00",
            "StartTime": "2020-07-29T17:45:09.826000+00:00",
            "CompletionTime": "2020-07-29T17:46:20.831000+00:00",
            "LanguageCode": "language-code",
            "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",
            "OutputLocationType": "SERVICE_BUCKET"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe デベロッパーガイド」の「開始方法 (AWS Command Line Interface)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTranscriptionJobs」を参照してください。

### `list-vocabularies`

次のコード例は、`list-vocabularies` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタム語彙を一覧表示するには

次の list-vocabularies 例では、AWS アカウントとリージョンに関連するカスタム語彙を一覧表示します。

```
aws transcribe list-vocabularies
```

出力:

```
{
    "NextToken": "NextToken",
    "Vocabularies": [
        {
            "VocabularyName": "ards-test-1",
            "LanguageCode": "language-code",
            "LastModifiedTime": "2020-04-27T22:00:27.330000+00:00",
            "VocabularyState": "READY"
        },
        {
            "VocabularyName": "sample-test",
            "LanguageCode": "language-code",
            "LastModifiedTime": "2020-04-24T23:04:11.044000+00:00",
            "VocabularyState": "READY"
        },
        {
            "VocabularyName": "CRLF-to-LF-test-3-1",
            "LanguageCode": "language-code",
            "LastModifiedTime": "2020-04-24T22:12:22.277000+00:00",
            "VocabularyState": "READY"
        },
        {
            "VocabularyName": "CRLF-to-LF-test-2",
            "LanguageCode": "language-code",
            "LastModifiedTime": "2020-04-24T21:53:50.455000+00:00",
            "VocabularyState": "READY"
        },
        {
            "VocabularyName": "CRLF-to-LF-1-1",
            "LanguageCode": "language-code",
            "LastModifiedTime": "2020-04-24T21:39:33.356000+00:00",
            "VocabularyState": "READY"
```

```
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe デベロッパーガイド」の「カスタムボキャブラリー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListVocabularies」を参照してください。

### `list-vocabulary-filters`

次のコード例は、`list-vocabulary-filters` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

語彙フィルターを一覧表示するには

次の `list-vocabulary-filters` の例では、AWS アカウントとリージョンに関連する語彙フィルターを一覧表示します。

```
aws transcribe list-vocabulary-filters
```

出力:

```
{
    "NextToken": "NextToken": [
        {
            "VocabularyFilterName": "testFilter",
            "LanguageCode": "language-code",
            "LastModifiedTime": "2020-05-07T22:39:32.147000+00:00"
        },
        {
            "VocabularyFilterName": "testFilter2",
            "LanguageCode": "language-code",
            "LastModifiedTime": "2020-05-21T23:29:35.174000+00:00"
        },
        {
            "VocabularyFilterName": "filter2",
            "LanguageCode": "language-code",
            "LastModifiedTime": "2020-05-08T20:18:26.426000+00:00"
        },
```

```
        {
            "VocabularyFilterName": "filter-review",
            "LanguageCode": "language-code",
            "LastModifiedTime": "2020-06-03T18:52:30.448000+00:00"
        },
        {
            "VocabularyFilterName": "crlf-filt",
            "LanguageCode": "language-code",
            "LastModifiedTime": "2020-05-22T19:42:42.737000+00:00"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe 開発者ガイド」の「不要な単語のフィルタリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListVocabularyFilters」を参照してください。

### start-medical-transcription-job

次のコード例は、start-medical-transcription-job を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: オーディオファイルとして保存されている医療ディクテーションを文字起こしするには

次の start-medical-transcription-job の例は、オーディオファイルの文字起こしを行います。トランスクリプション出力の場所を OutputBucketName パラメータで指定します。

```
aws transcribe start-medical-transcription-job \
    --cli-input-json file://myfile.json
```

myfile.json の内容:

```
{
    "MedicalTranscriptionJobName": "simple-dictation-medical-transcription-job",
    "LanguageCode": "language-code",
    "Specialty": "PRIMARYCARE",
    "Type": "DICTATION",
    "OutputBucketName":"amzn-s3-demo-bucket",
    "Media": {
```

```
        "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"
    }
}
```

出力:

```
{
    "MedicalTranscriptionJob": {
        "MedicalTranscriptionJobName": "simple-dictation-medical-transcription-job",
        "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
        "LanguageCode": "language-code",
        "Media": {
            "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"
        },
        "StartTime": "2020-09-20T00:35:22.256000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-20T00:35:22.218000+00:00",
        "Specialty": "PRIMARYCARE",
        "Type": "DICTATION"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe 開発者ガイド」の「バッチトランスクリプションの概要」を参照してください。

例 2: オーディオファイルとして保存されている臨床医と患者の対話を文字起こしするには

次の start-medical-transcription-job 例では、臨床医と患者の対話を含むオーディオファイルの文字起こしを行います。文字起こしの出力の場所を OutputBucketName パラメータで指定します。

```
aws transcribe start-medical-transcription-job \
    --cli-input-json file://mysecondfile.json
```

mysecondfile.json の内容:

```
{
    "MedicalTranscriptionJobName": "simple-dictation-medical-transcription-job",
    "LanguageCode": "language-code",
    "Specialty": "PRIMARYCARE",
    "Type": "CONVERSATION",
    "OutputBucketName":"amzn-s3-demo-bucket",
    "Media": {
```

```
        "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"
    }
}
```

出力:

```
{
    "MedicalTranscriptionJob": {
        "MedicalTranscriptionJobName": "simple-conversation-medical-transcription-
job",
        "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
        "LanguageCode": "language-code",
        "Media": {
            "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"
        },
        "StartTime": "2020-09-20T23:19:49.965000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-20T23:19:49.941000+00:00",
        "Specialty": "PRIMARYCARE",
        "Type": "CONVERSATION"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe 開発者ガイド」の「バッチトランスクリプションの概要」を参照してください。

例 3: 臨床医と患者の対話のマルチチャネルオーディオファイルを書き起こすには

次の start-medical-transcription-job 例では、オーディオオファイルの各チャネルの音声の文字起こしを行い、チャネル別の文字起こし結果を組み合わせて、単一の文字起こし出力にまとめます。文字起こしの出力の場所を OutputBucketName パラメータで指定します。

```
aws transcribe start-medical-transcription-job \
    --cli-input-json file://mythirdfile.json
```

mythirdfile.json の内容:

```
{
    "MedicalTranscriptionJobName": "multichannel-conversation-medical-transcription-
job",
    "LanguageCode": "language-code",
    "Specialty": "PRIMARYCARE",
    "Type": "CONVERSATION",
```

```
    "OutputBucketName":"amzn-s3-demo-bucket",
        "Media": {
          "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"
        },
        "Settings":{
          "ChannelIdentification": true
        }
}
```

出力:

```
{
    "MedicalTranscriptionJob": {
        "MedicalTranscriptionJobName": "multichannel-conversation-medical-
transcription-job",
        "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
        "LanguageCode": "language-code",
        "Media": {
            "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"
        },
        "StartTime": "2020-09-20T23:46:44.081000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-20T23:46:44.053000+00:00",
        "Settings": {
            "ChannelIdentification": true
        },
        "Specialty": "PRIMARYCARE",
        "Type": "CONVERSATION"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe 開発者ガイド」の「チャネル識別」を参照してください。

例 4: 臨床医と患者の対話のオーディオファイルを文字起こしして、文字起こし出力の話者を特定するには

次の start-medical-transcription-job の例は、オーディオファイルを書き起こしして、文字起こし出力の各話者の発話にラベルを付けます。文字起こしの出力の場所を OutputBucketName パラメータで指定します。

```
aws transcribe start-medical-transcription-job \
    --cli-input-json file://myfourthfile.json
```

myfourthfile.json の内容:

```
{
    "MedicalTranscriptionJobName": "speaker-id-conversation-medical-transcription-
job",
    "LanguageCode": "language-code",
    "Specialty": "PRIMARYCARE",
    "Type": "CONVERSATION",
    "OutputBucketName":"amzn-s3-demo-bucket",
    "Media": {
        "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"
        },
    "Settings":{
        "ShowSpeakerLabels": true,
        "MaxSpeakerLabels": 2
        }
}
```

出力:

```
{
    "MedicalTranscriptionJob": {
        "MedicalTranscriptionJobName": "speaker-id-conversation-medical-
transcription-job",
        "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
        "LanguageCode": "language-code",
        "Media": {
            "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"
        },
        "StartTime": "2020-09-21T18:43:37.265000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-21T18:43:37.157000+00:00",
        "Settings": {
            "ShowSpeakerLabels": true,
            "MaxSpeakerLabels": 2
        },
        "Specialty": "PRIMARYCARE",
        "Type": "CONVERSATION"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe デベロッパーガイド」の「話者の識別」を参照してください。

例 5: オーディオファイルとして保存されている医療会話を、最大 2 つの代替文字起こし結果に文字起こしするには

次の start-medical-transcription-job の例は、単一のオーディオファイルから最大 2 つの代替文字起こし結果を作成します。文字起こし結果ごとに信頼度レベルが関連付けられます。デフォルトでは、Amazon Transcribe は、信頼度レベルが最も高い文字起こし結果を返します。Amazon Transcribe で他の信頼度レベルがより低いトランスクリプションを返すようにも指定できます。文字起こしの出力の場所を OutputBucketName パラメータで指定します。

```
aws transcribe start-medical-transcription-job \
    --cli-input-json file://myfifthfile.json
```

myfifthfile.json の内容:

```
{
    "MedicalTranscriptionJobName": "alternatives-conversation-medical-transcription-
job",
    "LanguageCode": "language-code",
    "Specialty": "PRIMARYCARE",
    "Type": "CONVERSATION",
    "OutputBucketName":"amzn-s3-demo-bucket",
    "Media": {
        "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"
    },
    "Settings":{
        "ShowAlternatives": true,
        "MaxAlternatives": 2
    }
}
```

出力:

```
{
    "MedicalTranscriptionJob": {
        "MedicalTranscriptionJobName": "alternatives-conversation-medical-
transcription-job",
        "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
        "LanguageCode": "language-code",
        "Media": {
            "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"
        },
        "StartTime": "2020-09-21T19:09:18.199000+00:00",
```

```
        "CreationTime": "2020-09-21T19:09:18.171000+00:00",
        "Settings": {
            "ShowAlternatives": true,
            "MaxAlternatives": 2
        },
        "Specialty": "PRIMARYCARE",
        "Type": "CONVERSATION"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe デベロッパーガイド」の「代替文字起こし」を参照してください。

例 6: 医療ディクテーションのオーディオファイルを、最大 2 つの代替文字起こし結果に文字起こしするには

次の start-medical-transcription-job の例は、オーディオファイルを文字起こしして、語彙フィルターを使用して不要な単語をマスクします。トランスクリプション出力の場所を OutputBucketName パラメータで指定します。

```
aws transcribe start-medical-transcription-job \
    --cli-input-json file://mysixthfile.json
```

mysixthfile.json の内容:

```
{
    "MedicalTranscriptionJobName": "alternatives-conversation-medical-transcription-
job",
    "LanguageCode": "language-code",
    "Specialty": "PRIMARYCARE",
    "Type": "DICTATION",
    "OutputBucketName":"amzn-s3-demo-bucket",
    "Media": {
        "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"
    },
    "Settings":{
          "ShowAlternatives": true,
          "MaxAlternatives": 2
    }
}
```

出力:

```
{
    "MedicalTranscriptionJob": {
        "MedicalTranscriptionJobName": "alternatives-dictation-medical-
transcription-job",
        "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
        "LanguageCode": "language-code",
        "Media": {
            "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"
        },
        "StartTime": "2020-09-21T21:01:14.592000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-21T21:01:14.569000+00:00",
        "Settings": {
            "ShowAlternatives": true,
            "MaxAlternatives": 2
        },
        "Specialty": "PRIMARYCARE",
        "Type": "DICTATION"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe デベロッパーガイド」の「代替文字起こし」を参照してください。

例 7: カスタムボ語彙を使用して、医療ディクテーションのオーディオファイルをより正確に書き起こすには

次の start-medical-transcription-job の例は、オーディオファイルを文字起こしして、以前に作成した医療カスタム語彙を使用して文字起こし結果の精度を高めます。文字起こしの出力の場所を OutputBucketName パラメータで指定します。

```
aws transcribe start-transcription-job \
    --cli-input-json file://myseventhfile.json
```

mysixthfile.json の内容:

```
{
    "MedicalTranscriptionJobName": "vocabulary-dictation-medical-transcription-job",
    "LanguageCode": "language-code",
    "Specialty": "PRIMARYCARE",
    "Type": "DICTATION",
    "OutputBucketName":"amzn-s3-demo-bucket",
    "Media": {
```

```
        "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"
    },
    "Settings":{
        "VocabularyName": "cli-medical-vocab-1"
    }
}
```

出力:

```
{
    "MedicalTranscriptionJob": {
        "MedicalTranscriptionJobName": "vocabulary-dictation-medical-transcription-
job",
        "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
        "LanguageCode": "language-code",
        "Media": {
            "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"
        },
        "StartTime": "2020-09-21T21:17:27.045000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-21T21:17:27.016000+00:00",
        "Settings": {
            "VocabularyName": "cli-medical-vocab-1"
        },
        "Specialty": "PRIMARYCARE",
        "Type": "DICTATION"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe 開発者ガイド」の「医療カスタムボキャブラリー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartMedicalTranscriptionJob」を参照してください。

### `start-transcription-job`

次のコード例は、`start-transcription-job` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: オーディオファイルを文字起こしするには

次の `start-transcription-job` の例は、音声ファイルの文字起こしを行います。

```
aws transcribe start-transcription-job \
    --cli-input-json file://myfile.json
```

myfile.json の内容:

```
{
    "TranscriptionJobName": "cli-simple-transcription-job",
    "LanguageCode": "the-language-of-your-transcription-job",
    "Media": {
        "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-media-file-
name.file-extension"
    }
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe デベロッパーガイド」の「開始方法 (AWS Command Line Interface)」を参照してください。

例 2: マルチチャネルのオーディオファイルを文字起こしするには

次の start-transcription-job の例は、マルチチャネルのオーディオファイルの文字起こしを行います。

```
aws transcribe start-transcription-job \
    --cli-input-json file://mysecondfile.json
```

mysecondfile.json の内容:

```
{
    "TranscriptionJobName": "cli-channelid-job",
    "LanguageCode": "the-language-of-your-transcription-job",
    "Media": {
        "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-media-file-
name.file-extension"
    },
    "Settings":{
        "ChannelIdentification":true
    }
}
```

出力:

```
{
    "TranscriptionJob": {
        "TranscriptionJobName": "cli-channelid-job",
        "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
        "LanguageCode": "the-language-of-your-transcription-job",
        "Media": {
            "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-media-
file-name.file-extension"
        },
        "StartTime": "2020-09-17T16:07:56.817000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-17T16:07:56.784000+00:00",
        "Settings": {
            "ChannelIdentification": true
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe 開発者ガイド」の「マルチチャネル音声の書き起こし」を参照してください。

例 3: オーディオファイルを文字起こしして、複数の異なる話者を識別するには

次の `start-transcription-job` 例では、オーディオファイルを書き起こし、文字起こし出力の話者を識別します。

```
aws transcribe start-transcription-job \
    --cli-input-json file://mythirdfile.json
```

`mythirdfile.json` の内容:

```
{
    "TranscriptionJobName": "cli-speakerid-job",
    "LanguageCode": "the-language-of-your-transcription-job",
    "Media": {
        "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-media-file-
name.file-extension"
    },
    "Settings":{
    "ShowSpeakerLabels": true,
    "MaxSpeakerLabels": 2
    }
}
```

出力:

```
{
    "TranscriptionJob": {
        "TranscriptionJobName": "cli-speakerid-job",
        "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
        "LanguageCode": "the-language-of-your-transcription-job",
        "Media": {
            "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-media-
file-name.file-extension"
        },
        "StartTime": "2020-09-17T16:22:59.696000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-17T16:22:59.676000+00:00",
        "Settings": {
            "ShowSpeakerLabels": true,
            "MaxSpeakerLabels": 2
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe デベロッパーガイド」の「話者の識別」を参照してください。

例 4: オーディオファイルを文字起こしして、文字起こし出力内の不要な単語をすべてマスクするには

次の start-transcription-job 例では、オーディオファイルを書き起こし、以前に作成した語彙フィルターを使用して不要な単語をマスクします。

```
aws transcribe start-transcription-job \
    --cli-input-json file://myfourthfile.json
```

myfourthfile.json の内容:

```
{
    "TranscriptionJobName": "cli-filter-mask-job",
    "LanguageCode": "the-language-of-your-transcription-job",
    "Media": {
          "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-media-
file-name.file-extension"
    },
```

```
    "Settings":{
        "VocabularyFilterName": "your-vocabulary-filter",
        "VocabularyFilterMethod": "mask"
    }
}
```

出力:

```
{
    "TranscriptionJob": {
        "TranscriptionJobName": "cli-filter-mask-job",
        "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
        "LanguageCode": "the-language-of-your-transcription-job",
        "Media": {
            "MediaFileUri": "s3://Amazon-S3-Prefix/your-media-file.file-extension"
        },
        "StartTime": "2020-09-18T16:36:18.568000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-18T16:36:18.547000+00:00",
        "Settings": {
            "VocabularyFilterName": "your-vocabulary-filter",
            "VocabularyFilterMethod": "mask"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe デベロッパーガイド」の「トランスクリプションのフィルタリング」を参照してください。

例 5: オーディオファイルを文字起こしし、文字起こし出力から不要な単語を削除するには

次の start-transcription-job 例では、オーディオファイルを書き起こし、以前に作成した語彙フィルターを使用して不要な単語をマスクします。

```
aws transcribe start-transcription-job \
    --cli-input-json file://myfifthfile.json
```

myfifthfile.json の内容:

```
{
    "TranscriptionJobName": "cli-filter-remove-job",
    "LanguageCode": "the-language-of-your-transcription-job",
```

```
    "Media": {
        "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-media-file-
name.file-extension"
    },
    "Settings":{
        "VocabularyFilterName": "your-vocabulary-filter",
        "VocabularyFilterMethod": "remove"
    }
}
```

出力:

```
{
    "TranscriptionJob": {
        "TranscriptionJobName": "cli-filter-remove-job",
        "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
        "LanguageCode": "the-language-of-your-transcription-job",
        "Media": {
            "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-media-
file-name.file-extension"
        },
        "StartTime": "2020-09-18T16:36:18.568000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-18T16:36:18.547000+00:00",
        "Settings": {
            "VocabularyFilterName": "your-vocabulary-filter",
            "VocabularyFilterMethod": "remove"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe 開発者ガイド」の「トランスクリプションのフィルタリング」を参照してください。

例 6: カスタム語彙を使用して、オーディオファイルをより正確に文字起こしするには

次の `start-transcription-job` 例では、オーディオファイルを書き起こし、以前に作成した語彙フィルターを使用して不要な単語をマスクします。

```
aws transcribe start-transcription-job \
    --cli-input-json file://mysixthfile.json
```

`mysixthfile.json` の内容:

```
{
    "TranscriptionJobName": "cli-vocab-job",
    "LanguageCode": "the-language-of-your-transcription-job",
    "Media": {
        "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-media-file-
name.file-extension"
    },
    "Settings":{
        "VocabularyName": "your-vocabulary"
    }
}
```

出力:

```
{
    "TranscriptionJob": {
        "TranscriptionJobName": "cli-vocab-job",
        "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
        "LanguageCode": "the-language-of-your-transcription-job",
        "Media": {
            "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-media-
file-name.file-extension"
        },
        "StartTime": "2020-09-18T16:36:18.568000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-18T16:36:18.547000+00:00",
        "Settings": {
            "VocabularyName": "your-vocabulary"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe 開発者ガイド」の「トランスクリプションのフィルタリング」を参照してください。

例 7: オーディオファイルの言語を識別して文字起こしするには

次の start-transcription-job 例では、オーディオファイルを書き起こし、以前に作成した語彙フィルターを使用して不要な単語をマスクします。

```
aws transcribe start-transcription-job \
    --cli-input-json file://myseventhfile.json
```

myseventhfile.json の内容:

```
{
    "TranscriptionJobName": "cli-identify-language-transcription-job",
    "IdentifyLanguage": true,
    "Media": {
        "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-media-file-
name.file-extension"
    }
}
```

出力:

```
{
    "TranscriptionJob": {
        "TranscriptionJobName": "cli-identify-language-transcription-job",
        "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
        "Media": {
            "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-media-
file-name.file-extension"
        },
        "StartTime": "2020-09-18T22:27:23.970000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-18T22:27:23.948000+00:00",
        "IdentifyLanguage": true
    }
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe 開発者ガイド」の「言語の特定」を参照してください。

例 8: 個人を特定できる情報をマスクしてオーディオファイルを文字起こしするには

次の start-transcription-job の例は、オーディオファイルを文字起こしして、文字起こし出力内の個人を特定できる情報をマスクします。

```
aws transcribe start-transcription-job \
    --cli-input-json file://myeighthfile.json
```

myeigthfile.json の内容:

```
{
    "TranscriptionJobName": "cli-redaction-job",
```

```
    "LanguageCode": "language-code",
    "Media": {
        "MediaFileUri": "s3://Amazon-S3-Prefix/your-media-file.file-extension"
    },
    "ContentRedaction": {
        "RedactionOutput":"redacted",
        "RedactionType":"PII"
    }
}
```

出力:

```
{
    "TranscriptionJob": {
        "TranscriptionJobName": "cli-redaction-job",
        "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
        "LanguageCode": "language-code",
        "Media": {
            "MediaFileUri": "s3://Amazon-S3-Prefix/your-media-file.file-extension"
        },
        "StartTime": "2020-09-25T23:49:13.195000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-25T23:49:13.176000+00:00",
        "ContentRedaction": {
            "RedactionType": "PII",
            "RedactionOutput": "redacted"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe デベロッパーガイド」の「コンテンツの自動マスキング」を参照してください。

例 9: 個人を特定できる情報 (PII) をマスクしたトランスクリプトとマスクしていないトランスクリプトを生成するには

次の `start-transcription-job` の例は、オーディオファイルの 2 つの文字起こしを生成します。1 つでは個人を特定できる情報をマスクし、別の 1 つではマスクしません。

```
aws transcribe start-transcription-job \
    --cli-input-json file://myninthfile.json
```

`myninthfile.json` の内容:

```
{
    "TranscriptionJobName": "cli-redaction-job-with-unredacted-transcript",
    "LanguageCode": "language-code",
    "Media": {
          "MediaFileUri": "s3://Amazon-S3-Prefix/your-media-file.file-extension"
        },
    "ContentRedaction": {
        "RedactionOutput":"redacted_and_unredacted",
        "RedactionType":"PII"
    }
}
```

出力:

```
{
    "TranscriptionJob": {
        "TranscriptionJobName": "cli-redaction-job-with-unredacted-transcript",
        "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
        "LanguageCode": "language-code",
        "Media": {
            "MediaFileUri": "s3://Amazon-S3-Prefix/your-media-file.file-extension"
        },
        "StartTime": "2020-09-25T23:59:47.677000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-25T23:59:47.653000+00:00",
        "ContentRedaction": {
            "RedactionType": "PII",
            "RedactionOutput": "redacted_and_unredacted"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe デベロッパーガイド」の「自動コンテンツリダクション」を参照してください。

例 10: 以前に作成したカスタム言語モデルを使用してオーディオファイルを文字起こしするには

次の `start-transcription-job` の例は、以前に作成したカスタム言語モデルを使用してオーディオファイルを文字起こしします。

```
aws transcribe start-transcription-job \
    --cli-input-json file://mytenthfile.json
```

mytenthfile.json の内容:

```
{
    "TranscriptionJobName": "cli-clm-2-job-1",
    "LanguageCode": "language-code",
    "Media": {
        "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.file-extension"
    },
    "ModelSettings": {
        "LanguageModelName":"cli-clm-2"
    }
}
```

出力:

```
{
    "TranscriptionJob": {
        "TranscriptionJobName": "cli-clm-2-job-1",
        "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
        "LanguageCode": "language-code",
        "Media": {
            "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.file-
extension"
        },
        "StartTime": "2020-09-28T17:56:01.835000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-28T17:56:01.801000+00:00",
        "ModelSettings": {
            "LanguageModelName": "cli-clm-2"
        }
    }
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe 開発者ガイド」の「カスタム言語モデルを使用したドメイン固有のトランスクリプション精度の向上」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartTranscriptionJob」を参照してください。

### update-medical-vocabulary

次のコード例は、update-medical-vocabulary を使用する方法を示しています。

AWS CLI

医療用語のカスタム語彙を新しい用語で更新するには

次のupdate-medical-vocabulary例では、医療用語の語彙で使用される用語を新しい語彙に置き換えます。前提条件: 医療用語のカスタム語彙の用語を置き換えるには、新しい用語を含むファイルが必要です。

```
aws transcribe update-medical-vocabulary \
    --vocabulary-file-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-Prefix/medical-custom-vocabulary.txt \
    --vocabulary-name medical-custom-vocabulary \
    --language-code language
```

出力:

```
{
    "VocabularyName": "medical-custom-vocabulary",
    "LanguageCode": "en-US",
    "VocabularyState": "PENDING"
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe 開発者ガイド」の「医療カスタムボキャブラリー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateMedicalVocabulary」を参照してください。

### update-vocabulary-filter

次のコード例は、update-vocabulary-filter を使用する方法を示しています。

AWS CLI

語彙フィルターの単語を置き換えるには

次の update-vocabulary-filter の例では、語彙フィルターの単語を新しい単語に置き換えます。前提条件: 語彙フィルターを新しい単語で更新するには、それらの単語をテキストファイルとして保存する必要があります。

```
aws transcribe update-vocabulary-filter \
```

```
    --vocabulary-filter-file-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-Prefix/your-
text-file-to-update-your-vocabulary-filter.txt \
    --vocabulary-filter-name vocabulary-filter-name
```

出力:

```
{
    "VocabularyFilterName": "vocabulary-filter-name",
    "LanguageCode": "language-code",
    "LastModifiedTime": "2020-09-23T18:40:35.139000+00:00"
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe 開発者ガイド」の「不要な単語のフィルタリング」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateVocabularyFilter」を参照してください。

### update-vocabulary

次のコード例は、update-vocabulary を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタム語彙を新しい用語で更新するには

次の update-vocabulary の例は、カスタム語彙の作成に使用した用語を、指定した新しい用語で上書きします。前提条件: カスタム語彙の用語を置き換えるには、新しい用語を含むファイルが必要です。

```
aws transcribe update-vocabulary \
    --vocabulary-file-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-Prefix/custom-
vocabulary.txt \
    --vocabulary-name custom-vocabulary \
    --language-code language-code
```

出力:

```
{
    "VocabularyName": "custom-vocabulary",
    "LanguageCode": "language",
```

```
    "VocabularyState": "PENDING"
}
```

詳細については、「Amazon Transcribe デベロッパーガイド」の「カスタムボキャブラリー」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「UpdateVocabulary」を参照してください。

## AWS CLI を使用する Amazon Translate の例

次のコード例は、Amazon Translate で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `import-terminology`

次のコード例は、`import-terminology` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ファイルからカスタム用語をインポートするには

次の `import-terminology` の例では、`test-terminology.csv` ファイルから `MyTestTerminology` という用語を作成します。

```
aws translate import-terminology \
    --name MyTestTerminology \
    --description "Creating a test terminology in AWS Translate" \
```

```
    --merge-strategy OVERWRITE \
    --data-file fileb://test-terminology.csv \
    --terminology-data Format=CSV
```

test-terminology.csv の内容:

en,fr,es,zh Hello world!,Bonjour tout le monde!,Hola Mundo!,????
Amazon,Amazon,Amazon,Amazon

出力:

```
{
    "TerminologyProperties": {
        "SourceLanguageCode": "en",
        "Name": "MyTestTerminology",
        "TargetLanguageCodes": [
            "fr",
            "es",
            "zh"
        ],
        "SizeBytes": 97,
        "LastUpdatedAt": 1571089500.851,
        "CreatedAt": 1571089500.851,
        "TermCount": 6,
        "Arn": "arn:aws:translate:us-west-2:123456789012:terminology/
MyTestTerminology/LATEST",
        "Description": "Creating a test terminology in AWS Translate"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ImportTerminology」を参照してください。

## Trusted Advisor examples using AWS CLI

次のコード例では、Trusted Advisor で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### `get-organization-recommendation`

次のコード例は、get-organization-recommendation を使用する方法を示しています。

AWS CLI

組織のレコメンデーションを取得するには

次の get-organization-recommendation の例では、組織のレコメンデーションを識別子で取得します。

```
aws trustedadvisor get-organization-recommendation \
    --organization-recommendation-identifier arn:aws:trustedadvisor:::organization-recommendation/9534ec9b-bf3a-44e8-8213-2ed68b39d9d5
```

出力:

```
{
    "organizationRecommendation": {
        "arn": "arn:aws:trustedadvisor:::organization-recommendation/9534ec9b-bf3a-44e8-8213-2ed68b39d9d5",
        "name": "Lambda Runtime Deprecation Warning",
        "description": "One or more lambdas are using a deprecated runtime",
        "awsServices": [
            "lambda"
        ],
        "checkArn": "arn:aws:trustedadvisor:::check/L4dfs2Q4C5",
        "id": "9534ec9b-bf3a-44e8-8213-2ed68b39d9d5",
        "lifecycleStage": "resolved",
        "pillars": [
            "security"
        ],
        "resourcesAggregates": {
            "errorCount": 0,
```

```
            "okCount": 0,
            "warningCount": 0
        },
        "source": "ta_check",
        "status": "warning",
        "type": "priority"
    }
}
```

詳細については、「AWS Trusted Advisor ユーザーガイド」の「Trusted Advisor API の使用を開始する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetOrganizationRecommendation」を参照してください。

### get-recommendation

次のコード例は、get-recommendation を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レコメンデーションを取得するには

次の get-recommendation の例では、レコメンデーションを識別子で取得します。

```
aws trustedadvisor get-recommendation \
    --recommendation-
identifier arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation/55fa4d2e-
bbb7-491a-833b-5773e9589578
```

出力:

```
{
    "recommendation": {
        "arn": "arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation/55fa4d2e-
bbb7-491a-833b-5773e9589578",
        "name": "MFA Recommendation",
        "description": "Enable multi-factor authentication",
        "awsServices": [
            "iam"
        ],
        "checkArn": "arn:aws:trustedadvisor:::check/7DAFEmoDos",
        "id": "55fa4d2e-bbb7-491a-833b-5773e9589578",
```

```
        "lastUpdatedAt": "2023-11-01T15:57:58.673Z",
        "pillarSpecificAggregates": {
            "costOptimizing": {
                "estimatedMonthlySavings": 0.0,
                "estimatedPercentMonthlySavings": 0.0
            }
        },
        "pillars": [
            "security"
        ],
        "resourcesAggregates": {
            "errorCount": 1,
            "okCount": 0,
            "warningCount": 0
        },
        "source": "ta_check",
        "status": "error",
        "type": "standard"
    }
}
```

詳細については、「AWS Trusted Advisor ユーザーガイド」の「Trusted Advisor API の使用を開始する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRecommendation」を参照してください。

### `list-checks`

次のコード例は、`list-checks` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Trusted Advisor チェックを一覧表示するには

次の `list-checks` の例では、すべての Trusted Advisor チェックを一覧表示します。

```
aws trustedadvisor list-checks
```

出力:

```
{
    "checkSummaries": [
```

```
        {
            "arn": "arn:aws:trustedadvisor:::check/1iG5NDGVre",
            "awsServices": [
                "EC2"
            ],
            "description": "Checks security groups for rules that allow unrestricted
access to a resource. Unrestricted access increases opportunities for malicious
activity (hacking, denial-of-service attacks, loss of data)",
            "id": "1iG5NDGVre",
            "metadata": {
                "0": "Region",
                "1": "Security Group Name",
                "2": "Security Group ID",
                "3": "Protocol",
                "4": "Port",
                "5": "Status",
                "6": "IP Range"
            },
            "name": "Security Groups - Unrestricted Access",
            "pillars": [
                "security"
            ],
            "source": "ta_check"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:trustedadvisor:::check/1qazXsw23e",
            "awsServices": [
                "RDS"
            ],
            "description": "Checks your usage of RDS and provides recommendations
on purchase of Reserved Instances to help reduce costs incurred from using RDS
On-Demand. AWS generates these recommendations by analyzing your On-Demand usage
for the past 30 days. We then simulate every combination of reservations in the
generated category of usage in order to identify the best number of each type
of Reserved Instance to purchase to maximize your savings. This check covers
recommendations based on partial upfront payment option with 1-year or 3-year
commitment. This check is not available to accounts linked in Consolidated Billing.
Recommendations are only available for the Paying Account.",
            "id": "1qazXsw23e",
            "metadata": {
                "0": "Region",
                "1": "Family",
                "2": "Instance Type",
                "3": "License Model",
```

```
                "4": "Database Edition",
                "5": "Database Engine",
                "6": "Deployment Option",
                "7": "Recommended number of Reserved Instances to purchase",
                "8": "Expected Average Reserved Instance Utilization",
                "9": "Estimated Savings with Recommendation (monthly)"
                "10": "Upfront Cost of Reserved Instances",
                "11": "Estimated cost of Reserved Instances (monthly)",
                "12": "Estimated On-Demand Cost Post Recommended Reserved Instance
Purchase (monthly)",
                "13": "Estimated Break Even (months)",
                "14": "Lookback Period (days)",
                "15": "Term (years)"
            },
            "name": "Amazon Relational Database Service (RDS) Reserved Instance
Optimization",
            "pillars": [
                "cost_optimizing"
            ],
            "source": "ta_check"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:trustedadvisor:::check/1qw23er45t",
            "awsServices": [
                "Redshift"
            ],
            "description": "Checks your usage of Redshift and provides
recommendations on purchase of Reserved Nodes to help reduce costs incurred from
using Redshift On-Demand. AWS generates these recommendations by analyzing your
On-Demand usage for the past 30 days. We then simulate every combination of
reservations in the generated category of usage in order to identify the best
number of each type of Reserved Nodes to purchase to maximize your savings. This
check covers recommendations based on partial upfront payment option with 1-year or
3-year commitment. This check is not available to accounts linked in Consolidated
Billing. Recommendations are only available for the Paying Account.",
            "id": "1qw23er45t",
            "metadata": {
                "0": "Region",
                "1": "Family",
                "2": "Node Type",
                "3": "Recommended number of Reserved Nodes to purchase",
                "4": "Expected Average Reserved Node Utilization",
                "5": "Estimated Savings with Recommendation (monthly)",
                "6": "Upfront Cost of Reserved Nodes",
```

```
                "7": "Estimated cost of Reserved Nodes (monthly)",
                "8": "Estimated On-Demand Cost Post Recommended Reserved Nodes
 Purchase (monthly)",
                "9": "Estimated Break Even (months)",
                "10": "Lookback Period (days)",
                "11": "Term (years)",
            },
            "name": "Amazon Redshift Reserved Node Optimization",
            "pillars": [
                "cost_optimizing"
            ],
            "source": "ta_check"
        },
    ],
    "nextToken": "REDACTED"
}
```

詳細については、「AWS Trusted Advisor ユーザーガイド」の「Trusted Advisor API の使用を開始する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListChecks」を参照してください。

### `list-organization-recommendation-accounts`

次のコード例は、`list-organization-recommendation-accounts` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

組織のレコメンデーションアカウントを一覧表示するには

次の `list-organization-recommendation-accounts` の例では、組織のレコメンデーションのすべてのアカウントレコメンデーションの概要を識別子別に一覧表示します。

```
aws trustedadvisor list-organization-recommendation-accounts \
    --organization-recommendation-identifier arn:aws:trustedadvisor:::organization-recommendation/9534ec9b-bf3a-44e8-8213-2ed68b39d9d5
```

出力:

```
{
```

```
    "accountRecommendationLifecycleSummaries": [{
        "accountId": "000000000000",
        "accountRecommendationArn":
 "arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation/9534ec9b-
bf3a-44e8-8213-2ed68b39d9d5",
        "lifecycleStage": "resolved",
        "updateReason": "Resolved issue",
        "updateReasonCode": "valid_business_case",
        "lastUpdatedAt": "2023-01-17T18:25:44.552Z"
    }],
    "nextToken": "REDACTED"
}
```

詳細については、「AWS Trusted Advisor ユーザーガイド」の「Trusted Advisor API の使用を開始する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListOrganizationRecommendationAccounts」を参照してください。

### `list-organization-recommendation-resources`

次のコード例は、`list-organization-recommendation-resources` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

組織のレコメンデーションリソースを一覧表示するには

次の `list-organization-recommendation-resources` の例では、組織のレコメンデーションのすべてのリソースを識別子別に一覧表示します。

```
aws trustedadvisor list-organization-recommendation-resources \
    --organization-recommendation-identifier arn:aws:trustedadvisor:::organization-
recommendation/5a694939-2e54-45a2-ae72-730598fa89d0
```

出力:

```
{
    "organizationRecommendationResourceSummaries": [
        {
```

```
            "arn": "arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation-
resource/5a694939-2e54-45a2-ae72-730598fa89d0/
bb38affc0ce0681d9a6cd13f30238ba03a8f63dfe7a379dc403c619119d86af",
            "awsResourceId": "database-1-instance-1",
            "id":
 "bb38affc0ce0681d9a6cd13f302383ba03a8f63dfe7a379dc403c619119d86af",
            "lastUpdatedAt": "2023-11-01T15:09:51.891Z",
            "metadata": {
                "0": "14",
                "1": "208.79999999999998",
                "2": "database-1-instance-1",
                "3": "db.r5.large",
                "4": "false",
                "5": "us-west-2",
                "6": "arn:aws:rds:us-west-2:000000000000:db:database-1-instance-1",
                "7": "1"
            },
            "recommendationArn": "arn:aws:trustedadvisor:::organization-
recommendation/5a694939-2e54-45a2-ae72-730598fa89d0",
            "regionCode": "us-west-2",
            "status": "warning"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation-
resource/5a694939-2e54-45a2-
ae72-730598fa89d0/51fded4d7a3278818df9cfe344ff5762cec46c095a6763d1ba1ba53bd0e1b0e6",
            "awsResourceId": "database-1",
            "id":
 "51fded4d7a3278818df9cfe344ff5762cec46c095a6763d1ba1ba53bd0e1b0e6",
            "lastUpdatedAt": "2023-11-01T15:09:51.891Z",
            "metadata": {
                "0": "14",
                "1": "31.679999999999996",
                "2": "database-1",
                "3": "db.t3.small",
                "4": "false",
                "5": "us-west-2",
                "6": "arn:aws:rds:us-west-2:000000000000:db:database-1",
                "7": "20"
            },
            "recommendationArn": "arn:aws:trustedadvisor:::organization-
recommendation/5a694939-2e54-45a2-ae72-730598fa89d0",
            "regionCode": "us-west-2",
            "status": "warning"
```

```
        },
        {
            "arn": "arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation-
resource/5a694939-2e54-45a2-ae72-730598fa89d0/
f4d01bd20f4cd5372062aafc8786c489e48f0ead7cdab121463bf9f89e40a36b",
            "awsResourceId": "database-2-instance-1-us-west-2a",
            "id":
 "f4d01bd20f4cd5372062aafc8786c489e48f0ead7cdab121463bf9f89e40a36b",
            "lastUpdatedAt": "2023-11-01T15:09:51.891Z",
            "metadata": {
                "0": "14",
                "1": "187.20000000000002",
                "2": "database-2-instance-1-us-west-2a",
                "3": "db.r6g.large",
                "4": "true",
                "5": "us-west-2",
                "6": "arn:aws:rds:us-west-2:000000000000:db:database-2-instance-1-
us-west-2a",
                "7": "1"
            },
            "recommendationArn": "arn:aws:trustedadvisor:::organization-
recommendation/5a694939-2e54-45a2-ae72-730598fa89d0",
            "regionCode": "us-west-2",
            "status": "warning"
        },
    ],
    "nextToken": "REDACTED"
}
```

詳細については、「AWS Trusted Advisor ユーザーガイド」の「Trusted Advisor API の使用を開始する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListOrganizationRecommendationResources」を参照してください。

### `list-organization-recommendations`

次のコード例は、`list-organization-recommendations` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 組織のレコメンデーションを一覧表示するには

次の list-organization-recommendations の例では、すべての組織のレコメンデーションを一覧表示し、フィルターは含まれません。

```
aws trustedadvisor list-organization-recommendations
```

出力:

```
{
    "organizationRecommendationSummaries": [
        {
            "arn": "arn:aws:trustedadvisor:::organization-recommendation/9534ec9b-
bf3a-44e8-8213-2ed68b39d9d5",
            "name": "Lambda Runtime Deprecation Warning",
            "awsServices": [
                "lambda"
            ],
            "checkArn": "arn:aws:trustedadvisor:::check/L4dfs2Q4C5",
            "id": "9534ec9b-bf3a-44e8-8213-2ed68b39d9d5",
            "lifecycleStage": "resolved",
            "pillars": [
                "security"
            ],
            "resourcesAggregates": {
                "errorCount": 0,
                "okCount": 0,
                "warningCount": 0
            },
            "source": "ta_check",
            "status": "warning",
            "type": "priority"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:trustedadvisor:::organization-
recommendation/4ecff4d4-1bc1-4c99-a5b8-0fff9ee500d6",
            "name": "Lambda Runtime Deprecation Warning",
            "awsServices": [
                "lambda"
            ],
            "checkArn": "arn:aws:trustedadvisor:::check/L4dfs2Q4C5",
            "id": "4ecff4d4-1bc1-4c99-a5b8-0fff9ee500d6",
            "lifecycleStage": "resolved",
            "pillars": [
                "security"
```

```
            ],
            "resourcesAggregates": {
                "errorCount": 0,
                "okCount": 0,
                "warningCount": 0
            },
            "source": "ta_check",
            "status": "warning",
            "type": "priority"
        },
    ],
    "nextToken": "REDACTED"
}
```

詳細については、「AWS Trusted Advisor ユーザーガイド」の「Trusted Advisor API の使用を開始する」を参照してください。

例 2: フィルターを使用して組織のレコメンデーションを一覧表示するには

次の `list-organization-recommendations` の例では、「セキュリティ」の柱の一部である 1 つの組織レコメンデーションの最大数をフィルタリングして返します。

```
aws trustedadvisor list-organization-recommendations \
    --pillar security \
    --max-items 100
```

出力:

```
{
    "organizationRecommendationSummaries": [{
        "arn": "arn:aws:trustedadvisor:::organization-recommendation/9534ec9b-
bf3a-44e8-8213-2ed68b39d9d5",
        "name": "Lambda Runtime Deprecation Warning",
        "awsServices": [
            "lambda"
        ],
        "checkArn": "arn:aws:trustedadvisor:::check/L4dfs2Q4C5",
        "id": "9534ec9b-bf3a-44e8-8213-2ed68b39d9d5",
        "lifecycleStage": "resolved",
        "pillars": [
            "security"
        ],
        "resourcesAggregates": {
```

```
            "errorCount": 0,
            "okCount": 0,
            "warningCount": 0
        },
        "source": "ta_check",
        "status": "warning",
        "type": "priority"
    }],
    "nextToken": "REDACTED"
}
```

詳細については、「AWS Trusted Advisor ユーザーガイド」の「Trusted Advisor API の使用を開始する」を参照してください。

例 3: ページ分割トークンを使用して組織のレコメンデーションを一覧表示するには

次の `list-organization-recommendations` の例では、前のリクエストから返された「nextToken」を使用して、組織のレコメンデーションの次のページを取得します。

```
aws trustedadvisor list-organization-recommendations \
    --pillar security \
    --max-items 100 \
    --starting-token <next-token>
```

出力:

```
{
    "organizationRecommendationSummaries": [{
        "arn": "arn:aws:trustedadvisor:::organization-
recommendation/4ecff4d4-1bc1-4c99-a5b8-0fff9ee500d6",
        "name": "Lambda Runtime Deprecation Warning",
        "awsServices": [
            "lambda"
        ],
        "checkArn": "arn:aws:trustedadvisor:::check/L4dfs2Q4C5",
        "id": "4ecff4d4-1bc1-4c99-a5b8-0fff9ee500d6",
        "lifecycleStage": "resolved",
        "pillars": [
            "security"
        ],
        "resourcesAggregates": {
            "errorCount": 0,
            "okCount": 0,
```

```
            "warningCount": 0
        },
        "source": "ta_check",
        "status": "warning",
        "type": "priority"
    }]
}
```

詳細については、「AWS Trusted Advisor ユーザーガイド」の「Trusted Advisor API の使用を開始する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListOrganizationRecommendations」を参照してください。

### `list-recommendation-resources`

次のコード例は、`list-recommendation-resources` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レコメンデーションリソースを一覧表示するには

次の `list-recommendation-resources` の例では、レコメンデーションのすべてのリソースを識別子別に一覧表示します。

```
aws trustedadvisor list-recommendation-resources \
    --recommendation-
identifier arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation/55fa4d2e-
bbb7-491a-833b-5773e9589578
```

出力:

```
{
    "recommendationResourceSummaries": [
        {
            "arn": "arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation-
resource/55fa4d2e-
bbb7-491a-833b-5773e9589578/18959a1f1973cff8e706e9d9bde28bba36cd602a6b2cb86c8b61252835236010
            "id":
 "18959a1f1973cff8e706e9d9bde28bba36cd602a6b2cb86c8b61252835236010",
            "awsResourceId": "webcms-dev-01",
            "lastUpdatedAt": "2023-11-01T15:09:51.891Z",
            "metadata": {
```

```
                "0": "14",
                "1": "123.12000000000002",
                "2": "webcms-dev-01",
                "3": "db.m6i.large",
                "4": "false",
                "5": "us-east-1",
                "6": "arn:aws:rds:us-east-1:000000000000:db:webcms-dev-01",
                "7": "20"
            },
            "recommendationArn":
 "arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation/55fa4d2e-
bbb7-491a-833b-5773e9589578",
            "regionCode": "us-east-1",
            "status": "warning"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation-
resource/55fa4d2e-bbb7-491a-833b-5773e9589578/
e6367ff500ac90db8e4adeb4892e39ee9c36bbf812dcbce4b9e4fefcec9eb63e",
            "id":
 "e6367ff500ac90db8e4adeb4892e39ee9c36bbf812dcbce4b9e4fefcec9eb63e",
            "awsResourceId": "aws-dev-db-stack-instance-1",
            "lastUpdatedAt": "2023-11-01T15:09:51.891Z",
            "metadata": {
                "0": "14",
                "1": "29.52",
                "2": "aws-dev-db-stack-instance-1",
                "3": "db.t2.small",
                "4": "false",
                "5": "us-east-1",
                "6": "arn:aws:rds:us-east-1:000000000000:db:aws-dev-db-stack-
instance-1",
                "7": "1"
            },
            "recommendationArn":
 "arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation/55fa4d2e-
bbb7-491a-833b-5773e9589578",
            "regionCode": "us-east-1",
            "status": "warning"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation-
resource/55fa4d2e-
bbb7-491a-833b-5773e9589578/31aa78ba050a5015d2d38cca7f5f1ce88f70857c4e1c3ad03f8f9fd95dad7459
```

```
            "id":
 "31aa78ba050a5015d2d38cca7f5f1ce88f70857c4e1c3ad03f8f9fd95dad7459",
            "awsResourceId": "aws-awesome-apps-stack-db",
            "lastUpdatedAt": "2023-11-01T15:09:51.891Z",
            "metadata": {
                "0": "14",
                "1": "114.48000000000002",
                "2": "aws-awesome-apps-stack-db",
                "3": "db.m6g.large",
                "4": "false",
                "5": "us-east-1",
                "6": "arn:aws:rds:us-east-1:000000000000:db:aws-awesome-apps-stack-
db",
                "7": "100"
            },
            "recommendationArn":
 "arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation/55fa4d2e-
bbb7-491a-833b-5773e9589578",
            "regionCode": "us-east-1",
            "status": "warning"
        }
    ],
    "nextToken": "REDACTED"
}
```

詳細については、「AWS Trusted Advisor ユーザーガイド」の「Trusted Advisor API の使用を開始する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListRecommendationResources」を参照してください。

### `list-recommendations`

次のコード例は、`list-recommendations` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: レコメンデーションを一覧表示するには

次の `list-recommendations` の例では、すべてのレコメンデーションを一覧表示し、フィルターは含まれません。

```
aws trustedadvisor list-recommendations
```

出力:

```
{
    "recommendationSummaries": [
        {
            "arn": "arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation/55fa4d2e-
bbb7-491a-833b-5773e9589578",
            "name": "MFA Recommendation",
            "awsServices": [
                "iam"
            ],
            "checkArn": "arn:aws:trustedadvisor:::check/7DAFEmoDos",
            "id": "55fa4d2e-bbb7-491a-833b-5773e9589578",
            "lastUpdatedAt": "2023-11-01T15:57:58.673Z",
            "pillarSpecificAggregates": {
                "costOptimizing": {
                    "estimatedMonthlySavings": 0.0,
                    "estimatedPercentMonthlySavings": 0.0
                }
            },
            "pillars": [
                "security"
            ],
            "resourcesAggregates": {
                "errorCount": 1,
                "okCount": 0,
                "warningCount": 0
            },
            "source": "ta_check",
            "status": "error",
            "type": "standard"
        },
        {
            "arn":
 "arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation/8b602b6f-452d-4cb2-8a9e-
c7650955d9cd",
            "name": "RDS clusters quota warning",
            "awsServices": [
                "rds"
            ],
            "checkArn": "arn:aws:trustedadvisor:::check/gjqMBn6pjz",
```

```
            "id": "8b602b6f-452d-4cb2-8a9e-c7650955d9cd",
            "lastUpdatedAt": "2023-11-01T15:58:17.397Z",
            "pillarSpecificAggregates": {
                "costOptimizing": {
                    "estimatedMonthlySavings": 0.0,
                    "estimatedPercentMonthlySavings": 0.0
                }
            },
            "pillars": [
                "service_limits"
            ],
            "resourcesAggregates": {
                "errorCount": 0,
                "okCount": 3,
                "warningCount": 6
            },
            "source": "ta_check",
            "status": "warning",
            "type": "standard"
        }
    ],
    "nextToken": "REDACTED"
}
```

詳細については、「AWS Trusted Advisor ユーザーガイド」の「Trusted Advisor API の使用を開始する」を参照してください。

例 2: フィルターを使用してレコメンデーションを一覧表示するには

次の `list-recommendations` の例では、レコメンデーションを一覧表示し、フィルターが含まれています。

```
aws trustedadvisor list-recommendations \
    --aws-service iam \
    --max-items 100
```

出力:

```
{
    "recommendationSummaries": [{
        "arn": "arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation/55fa4d2e-
bbb7-491a-833b-5773e9589578",
```

```
        "name": "MFA Recommendation",
        "awsServices": [
            "iam"
        ],
        "checkArn": "arn:aws:trustedadvisor:::check/7DAFEmoDos",
        "id": "55fa4d2e-bbb7-491a-833b-5773e9589578",
        "lastUpdatedAt": "2023-11-01T15:57:58.673Z",
        "pillarSpecificAggregates": {
            "costOptimizing": {
                "estimatedMonthlySavings": 0.0,
                "estimatedPercentMonthlySavings": 0.0
            }
        },
        "pillars": [
            "security"
        ],
        "resourcesAggregates": {
            "errorCount": 1,
            "okCount": 0,
            "warningCount": 0
        },
        "source": "ta_check",
        "status": "error",
        "type": "standard"
    }],
    "nextToken": "REDACTED"
}
```

詳細については、「AWS Trusted Advisor ユーザーガイド」の「Trusted Advisor API の使用を開始する」を参照してください。

例 3: ページ分割トークンを使用してレコメンデーションを一覧表示するには

次の `list-recommendations` の例では、前のリクエストから返された「nextToken」を使用して、フィルタリングされたレコメンデーションの次のページを取得します。

```
aws trustedadvisor list-recommendations \
    --aws-service rds \
    --max-items 100 \
    --starting-token <next-token>
```

出力:

```
{
    "recommendationSummaries": [{
        "arn":
 "arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation/8b602b6f-452d-4cb2-8a9e-
c7650955d9cd",
        "name": "RDS clusters quota warning",
        "awsServices": [
            "rds"
        ],
        "checkArn": "arn:aws:trustedadvisor:::check/gjqMBn6pjz",
        "id": "8b602b6f-452d-4cb2-8a9e-c7650955d9cd",
        "lastUpdatedAt": "2023-11-01T15:58:17.397Z",
        "pillarSpecificAggregates": {
            "costOptimizing": {
                "estimatedMonthlySavings": 0.0,
                "estimatedPercentMonthlySavings": 0.0
            }
        },
        "pillars": [
            "service_limits"
        ],
        "resourcesAggregates": {
            "errorCount": 0,
            "okCount": 3,
            "warningCount": 6
        },
        "source": "ta_check",
        "status": "warning",
        "type": "standard"
    }]
}
```

詳細については、「AWS Trusted Advisor ユーザーガイド」の「Trusted Advisor API の使用を開始する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListRecommendations」を参照してください。

### update-organization-recommendation-lifecycle

次のコード例は、update-organization-recommendation-lifecycle を使用する方法を示しています。

AWS CLI

組織のレコメンデーションライフサイクルを更新するには

次の update-organization-recommendation-lifecycle の例では、組織のレコメンデーションのライフサイクルを識別子で更新します。

```
aws trustedadvisor update-organization-recommendation-lifecycle \
    --organization-recommendation-identifier arn:aws:trustedadvisor:::organization-recommendation/96b5e5ca-7930-444c-90c6-06d386128100 \
    --lifecycle-stage dismissed \
    --update-reason-code not_applicable
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Trusted Advisor ユーザーガイド」の「Trusted Advisor API の使用を開始する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateOrganizationRecommendationLifecycle」を参照してください。

### update-recommendation-lifecycle

次のコード例は、update-recommendation-lifecycle を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レコメンデーションライフサイクルを更新するには

次の update-recommendation-lifecycle の例では、レコメンデーションのライフサイクルを識別子で更新します。

```
aws trustedadvisor update-recommendation-lifecycle \
    --recommendation-identifier arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation/861c9c6e-f169-405a-8b59-537a8caccd7a \
    --lifecycle-stage resolved \
    --update-reason-code valid_business_case
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS Trusted Advisor ユーザーガイド」の「Trusted Advisor API の使用を開始する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateRecommendationLifecycle」を参照してください。

## Verified Permissions examples using AWS CLI

次のコード例は、Verified Permissions で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `create-identity-source`

次のコード例は、`create-identity-source` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ID ソースを作成するには

次の `create-identity-source` の例では、指定された Amazon Cognito ユーザープールに保存されているアイデンティティを参照できる ID ソースを作成します。これらのアイデンティティは、Verified Permissions でタイプ `User` のエンティティとして使用できます。

```
aws verifiedpermissions create-identity-source \
    --configuration file://config.txt \
    --principal-entity-type "User" \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

config.txt の内容:

```
{
    "cognitoUserPoolConfiguration": {
        "userPoolArn": "arn:aws:cognito-idp:us-west-2:123456789012:userpool/us-
west-2_1a2b3c4d5",
        "clientIds":["a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0kalbmc"]
    }
}
```

出力:

```
{
    "createdDate": "2023-05-19T20:30:28.214829+00:00",
    "identitySourceId": "ISEXAMPLEabcdefg111111",
    "lastUpdatedDate": "2023-05-19T20:30:28.214829+00:00",
    "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111"
}
```

詳細については、「Amazon Verified Permissions ユーザーガイド」の「ID プロバイダでの Amazon Verified Permissions の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateIdentitySource」を参照してください。

### create-policy-store

次のコード例は、create-policy-store を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポリシーストアを作成するには

次の create-policy-store の例では、現在の AWS リージョンにポリシーストアを作成します。

```
aws verifiedpermissions create-policy-store \
    --validation-settings "mode=STRICT"
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:verifiedpermissions::123456789012:policy-store/
PSEXAMPLEabcdefg111111",
    "createdDate": "2023-05-16T17:41:29.103459+00:00",
    "lastUpdatedDate": "2023-05-16T17:41:29.103459+00:00",
    "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111"
}
```

詳細については、「Amazon Verified Permissions ユーザーガイド」の「Amazon Verified Permissions ポリシーストア」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreatePolicyStore」を参照してください。

### create-policy-template

次のコード例は、create-policy-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポリシーテンプレートを作成するには

次の create-policy-template の例では、プリンシパルのプレースホルダーを含むステートメント付きのポリシーテンプレートを作成します。

```
aws verifiedpermissions create-policy-template \
    --statement file://template1.txt \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

template1.txt の内容:

```
permit(
    principal in ?principal,
    action == Action::"view",
    resource == Photo::"VacationPhoto94.jpg"
);
```

出力:

```
{
    "createdDate": "2023-06-12T20:47:42.804511+00:00",
```

```
    "lastUpdatedDate": "2023-06-12T20:47:42.804511+00:00",
    "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111",
    "policyTemplateId": "PTEXAMPLEabcdefg111111"
}
```

詳細については、「Amazon Verified Permissions ユーザーガイド」の「Amazon Verified Permissions ポリシーテンプレート」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreatePolicyTemplate」を参照してください。

### create-policy

次のコード例は、create-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: 静的ポリシーを作成するには

次の create-policy の例では、プリンシパルとリソースの両方を指定するポリシースコープを持つ静的ポリシーを作成します。

```
aws verifiedpermissions create-policy \
    --definition file://definition1.txt \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

definition1.txt ファイルの内容。

```
{
    "static": {
        "description":  "Grant everyone of janeFriends UserGroup access to the
 vacationFolder Album",
        "statement": "permit(principal in UserGroup::\"janeFriends\", action,
 resource in Album::\"vacationFolder\" );"
    }
}
```

出力:

```
{
    "createdDate": "2023-06-12T20:33:37.382907+00:00",
```

```
    "lastUpdatedDate": "2023-06-12T20:33:37.382907+00:00",
    "policyId": "SPEXAMPLEabcdefg111111",
    "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111",
    "policyType": "STATIC",
    "principal": {
        "entityId": "janeFriends",
        "entityType": "UserGroup"
    },
    "resource": {
        "entityId": "vacationFolder",
        "entityType": "Album"
    }
}
```

例 2: リソースへのアクセスを全員に許可する静的ポリシーを作成するには

次の create-policy の例では、リソースのみを指定するポリシースコープを持つ静的ポリシーを作成します。

```
aws verifiedpermissions create-policy \
    --definition file://definition2.txt \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

definition2.txt ファイルの内容。

```
{
    "static": {
        "description":  "Grant everyone access to the publicFolder Album",
        "statement": "permit(principal, action, resource in Album::\"publicFolder
\");"
    }
}
```

出力:

```
{
    "createdDate": "2023-06-12T20:39:44.975897+00:00",
    "lastUpdatedDate": "2023-06-12T20:39:44.975897+00:00",
    "policyId": "PbfR73F8oh5MMfr9uRtFDB",
    "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg222222",
    "policyType": "STATIC",
    "resource": {
```

```
        "entityId": "publicFolder",
        "entityType": "Album"
    }
}
```

例 3: 指定されたテンプレートに関連付けられているテンプレートにリンクされたポリシーを作成するには

次の create-policy の例では、指定されたポリシーテンプレートを使用してテンプレートリンクポリシーを作成し、使用する指定されたプリンシパルを新しいテンプレートリンクポリシーに関連付けます。

```
aws verifiedpermissions create-policy \
    --definition file://definition.txt \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

definition.txt の内容:

```
{
    "templateLinked": {
        "policyTemplateId": "PTEXAMPLEabcdefg111111",
        "principal": {
            "entityType": "User",
            "entityId": "alice"
        }
    }
}
```

出力:

```
{
    "createdDate": "2023-06-12T20:49:51.490211+00:00",
    "lastUpdatedDate": "2023-06-12T20:49:51.490211+00:00",
    "policyId": "TPEXAMPLEabcdefg111111",
    "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111",
    "policyType": "TEMPLATE_LINKED",
    "principal": {
        "entityId": "alice",
        "entityType": "User"
    },
    "resource": {
        "entityId": "VacationPhoto94.jpg",
```

```
        "entityType": "Photo"
    }
}
```

ポリシーに関する詳細については、「Amazon Verified Permissions ユーザーガイド」の「Amazon Verified Permissions のポリシー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreatePolicy」を参照してください。

### delete-identity-source

次のコード例は、delete-identity-source を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ID ソースを削除するには

次の delete-identity-source の例では、指定された ID を持つ ID ソースを削除します。

```
aws verifiedpermissions delete-identity-source \
    --identity-source-id ISEXAMPLEabcdefg111111 \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Verified Permissions ユーザーガイド」の「ID プロバイダでの Amazon Verified Permissions の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteIdentitySource」を参照してください。

### delete-policy-store

次のコード例は、delete-policy-store を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポリシーストアを削除するには

次の delete-policy-store の例では、指定された ID を持つ名前付きポリシーストアを削除します。

```
aws verifiedpermissions delete-policy-store \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Verified Permissions ユーザーガイド」の「Amazon Verified Permissions ポリシーストア」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePolicyStore」を参照してください。

### delete-policy-template

次のコード例は、delete-policy-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポリシーテンプレートを削除するには

次の delete-policy-template の例では、指定された ID を持つ名前付きポリシーテンプレートを削除します。

```
aws verifiedpermissions delete-policy \
    --policy-template-id PTEXAMPLEabcdefg111111 \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon Verified Permissions ユーザーガイド」の「Amazon Verified Permissions ポリシーテンプレート」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePolicyTemplate」を参照してください。

### delete-policy

次のコード例は、delete-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

静的ポリシーまたはテンプレートにリンクされたポリシーを削除するには

次の delete-policy の例では、指定された ID を持つポリシーを削除します。

```
aws verifiedpermissions delete-policy \
    --policy-id SPEXAMPLEabcdefg111111 \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

このコマンドでは何も出力されません。

ポリシーに関する詳細については、「Amazon Verified Permissions ユーザーガイド」の「Amazon Verified Permissions のポリシー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePolicy」を参照してください。

### get-identity-source

次のコード例は、get-identity-source を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ID ソースの詳細を取得するには

次のget-identity-source例では、指定された ID を持つ ID ソースの詳細を表示します。

```
aws verifiedpermissions get-identity-source \
    --identity-source  ISEXAMPLEabcdefg111111 \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

出力:

```
{
    "createdDate": "2023-06-12T22:27:49.150035+00:00",
    "details": {
        "clientIds": [ "a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0kalbmc" ],
        "discoveryUrl": "https://cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-
west-2_1a2b3c4d5",
        "openIdIssuer": "COGNITO",
        "userPoolArn": "arn:aws:cognito-idp:us-west-2:123456789012:userpool/us-
west-2_1a2b3c4d5"
    },
    "identitySourceId": "ISEXAMPLEabcdefg111111",
```

```
    "lastUpdatedDate": "2023-06-12T22:27:49.150035+00:00",
    "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111",
    "principalEntityType": "User"
}
```

詳細については、「Amazon Verified Permissions ユーザーガイド」の「ID プロバイダでの Amazon Verified Permissions の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetIdentitySource」を参照してください。

### get-policy-store

次のコード例は、get-policy-store を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポリシーストアに関する詳細を取得するには

次の get-policy-store の例では、指定された ID を持つポリシーストアの詳細を表示します。

```
aws verifiedpermissions get-policy-store \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:verifiedpermissions::123456789012:policy-store/
PSEXAMPLEabcdefg111111",
    "createdDate": "2023-06-05T20:16:46.225598+00:00",
    "lastUpdatedDate": "2023-06-08T20:40:23.173691+00:00",
    "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111",
    "validationSettings": { "mode": "OFF" }
}
```

詳細については、「Amazon Verified Permissions ユーザーガイド」の「Amazon Verified Permissions ポリシーストア」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPolicyStore」を参照してください。

### get-policy-template

次のコード例は、get-policy-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポリシーテンプレートの詳細を取得するには

次の get-policy-template の例では、指定された ID を持つポリシーテンプレートの詳細を表示します。

```
aws verifiedpermissions get-policy-template \
    --policy-template-id  PTEXAMPLEabcdefg111111 \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

出力:

```
{
    "createdDate": "2023-06-12T20:47:42.804511+00:00",
    "lastUpdatedDate": "2023-06-12T20:47:42.804511+00:00",
    "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111",
    "policyTemplateId": "PTEXAMPLEabcdefg111111",
    "statement": "permit(\n    principal in ?principal,\n    action == Action::
\"view\",\n    resource == Photo::\"VacationPhoto94.jpg\"\n);"
}
```

詳細については、「Amazon Verified Permissions ユーザーガイド」の「Amazon Verified Permissions ポリシーテンプレート」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPolicyTemplate」を参照してください。

### get-policy

次のコード例は、get-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポリシーに関する詳細を取得するには

次の get-policy の例では、指定された ID を持つポリシーの詳細を表示します。

```
aws verifiedpermissions get-policy \
```

```
    --policy-id PSEXAMPLEabcdefg111111 \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

出力:

```
{
    "createdDate": "2023-06-12T20:33:37.382907+00:00",
    "definition": {
        "static": {
            "description": "Grant everyone of janeFriends UserGroup access to the
 vacationFolder Album",
            "statement": "permit(principal in UserGroup::\"janeFriends\", action,
 resource in Album::\"vacationFolder\" );"
        }
    },
    "lastUpdatedDate": "2023-06-12T20:33:37.382907+00:00",
    "policyId": "SPEXAMPLEabcdefg111111",
    "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111",
    "policyType": "STATIC",
    "principal": {
        "entityId": "janeFriends",
        "entityType": "UserGroup"
    },
    "resource": {
        "entityId": "vacationFolder",
        "entityType": "Album"
    }
}
```

ポリシーに関する詳細については、「Amazon Verified Permissions ユーザーガイド」の「Amazon Verified Permissions のポリシー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetPolicy」を参照してください。

### get-schema

次のコード例は、get-schema を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポリシーストアでスキーマを取得するには

次の get-schema の例では、指定されたポリシーストアにスキーマの詳細を表示します。

```
aws verifiedpermissions get-schema \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

出力:

```
{
    "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111",
    "schema": "{\"MySampleNamespace\":{\"entityTypes\":{\"Employee\":{\"shape
\":{\"attributes\":{\"jobLevel\":{\"type\":\"Long\"},\"name\":{\"type\":\"String
\"}},\"type\":\"Record\"}}},\"actions\":{\"remoteAccess\":{\"appliesTo\":
{\"principalTypes\":[\"Employee\"]}}}}}",
    "createdDate": "2023-06-14T17:47:13.999885+00:00",
    "lastUpdatedDate": "2023-06-14T17:47:13.999885+00:00"
}
```

スキーマの詳細については、「Amazon Verified Permissions ユーザーガイド」の「ポリシーストアスキーマ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSchema」を参照してください。

### is-authorized-with-token

次のコード例は、is-authorized-with-token を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ユーザーリクエストの承認決定をリクエストするには (許可)

次の is-authorized-with-token の例では、Amazon Cognito によって認証されたユーザーの認証決定をリクエストします。リクエストは、アクセストークンではなく Cognito によって提供される ID トークンを使用します。この例では、指定された情報ストアは、プリンシパルをタイプ CognitoUser のエンティティとして返すように設定されています。

```
aws verifiedpermissions is-authorized-with-token \
    --action actionId="View",actionType="Action" \
    --resource entityId="vacationPhoto94.jpg",entityType="Photo" \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111 \
    --identity-token "AbCdE12345...long.string...54321EdCbA"
```

ポリシーストアには、指定された Cognito ユーザープールとアプリケーション ID からアイデンティティを受け入れる次のステートメントを含むポリシーが含まれています。

```
permit(
    principal == CognitoUser::"us-east-1_1a2b3c4d5|a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0kalbmc",
    action,
    resource == Photo::"VacationPhoto94.jpg"
);
```

出力:

```
{
    "decision":"Allow",
    "determiningPolicies":[
        {
        "determiningPolicyId":"SPEXAMPLEabcdefg111111"
        }
    ],
    "errors":[]
}
```

Cognito ユーザープールからの ID の使用の詳細については、「Amazon Verified Permissions ユーザーガイド」の「ID プロバイダーでの Amazon Verified Permissions の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「IsAuthorizedWithToken」を参照してください。

### `is-authorized`

次のコード例は、`is-authorized` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ユーザーリクエストの承認決定をリクエストするには (許可)

次の `is-authorized` の例では、`VacationPhoto94.jpg` というタイプ `Photo` のリソースに で `updatePhoto` オペレーションを実行する、`Alice` というタイプ `User` のプリンシパルの承認決定をリクエストします。

レスポンスは、リクエストが 1 つのポリシーで許可されていることを示します。

```
aws verifiedpermissions is-authorized \
    --principal entityType=User,entityId=alice \
    --action actionType=Action,actionId=view \
    --resource entityType=Photo,entityId=VactionPhoto94.jpg \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

出力:

```
{
    "decision": "ALLOW",
    "determiningPolicies": [
        {
            "policyId": "SPEXAMPLEabcdefg111111"
        }
    ],
    "errors": []
}
```

例 2: ユーザーリクエストの承認決定をリクエストするには (拒否)

次の例は、プリンシパルが User::"Bob" である点を除いて、前の例と同じです。ポリシーストアには、そのユーザーに Album::"alice_folder" へのアクセスを許可するポリシーは含まれていません。

出力は、DeterminingPolicies のリストが空であるため、Deny が暗黙的であったことを示します。

```
aws verifiedpermissions create-policy \
    --definition file://definition2.txt \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

出力:

```
{
    "decision": "DENY",
    "determiningPolicies": [],
    "errors": []
}
```

詳細については、「Amazon Verified Permissions ユーザーガイド」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「IsAuthorized」を参照してください。

### list-identity-sources

次のコード例は、list-identity-sources を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能な ID ソースを一覧表示するには

次の list-identity-sources の例では、指定されたポリシーストア内のすべての ID ソースを一覧表示します。

```
aws verifiedpermissions list-identity-sources \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

出力:

```
{
    "identitySources": [
        {
            "createdDate": "2023-06-12T22:27:49.150035+00:00",
            "details": {
                "clientIds": [ "a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0kalbmc" ],
                "discoveryUrl": "https://cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-
west-2_1a2b3c4d5",
                "openIdIssuer": "COGNITO",
                "userPoolArn": "arn:aws:cognito-idp:us-west-2:123456789012:userpool/
us-west-2_1a2b3c4d5"
            },
            "identitySourceId": "ISEXAMPLEabcdefg111111",
            "lastUpdatedDate": "2023-06-12T22:27:49.150035+00:00",
            "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111",
            "principalEntityType": "User"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Verified Permissions ユーザーガイド」の「ID プロバイダでの Amazon Verified Permissions の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListIdentitySources」を参照してください。

### list-policies

次のコード例は、list-policies を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能なポリシーを一覧表示するには

次の list-policies の例では、指定されたポリシーストア内のすべてのポリシーを一覧表示します。

```
aws verifiedpermissions list-policies \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

出力:

```
{
    "policies": [
        {
            "createdDate": "2023-06-12T20:33:37.382907+00:00",
            "definition": {
                "static": {
                    "description": "Grant everyone of janeFriends UserGroup access
 to the vacationFolder Album"
                }
            },
            "lastUpdatedDate": "2023-06-12T20:33:37.382907+00:00",
            "policyId": "SPEXAMPLEabcdefg111111",
            "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111",
            "policyType": "STATIC",
            "principal": {
                "entityId": "janeFriends",
                "entityType": "UserGroup"
            },
            "resource": {
                "entityId": "vacationFolder",
                "entityType": "Album"
            }
        },
```

```
        {
            "createdDate": "2023-06-12T20:39:44.975897+00:00",
            "definition": {
                "static": {
                    "description": "Grant everyone access to the publicFolder Album"
                }
            },
            "lastUpdatedDate": "2023-06-12T20:39:44.975897+00:00",
            "policyId": "SPEXAMPLEabcdefg222222",
            "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111",
            "policyType": "STATIC",
            "resource": {
                "entityId": "publicFolder",
                "entityType": "Album"
            }
        },
        {
            "createdDate": "2023-06-12T20:49:51.490211+00:00",
            "definition": {
                "templateLinked": {
                    "policyTemplateId": "PTEXAMPLEabcdefg111111"
                }
            },
            "lastUpdatedDate": "2023-06-12T20:49:51.490211+00:00",
            "policyId": "SPEXAMPLEabcdefg333333",
            "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111",
            "policyType": "TEMPLATE_LINKED",
            "principal": {
                "entityId": "alice",
                "entityType": "User"
            },
            "resource": {
                "entityId": "VacationPhoto94.jpg",
                "entityType": "Photo"
            }
        }
    ]
}
```

ポリシーに関する詳細については、「Amazon Verified Permissions ユーザーガイド」の「Amazon Verified Permissions のポリシー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI Command Reference」の「ListPolicies」を参照してください。

### list-policy-stores

次のコード例は、list-policy-stores を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能なポリシーストアを一覧表示するには

次の list-policy-stores の例では、AWS リージョン内のすべてのポリシーストアを一覧表示します。create-policy-store および list-policy-stores を除く検証済みアクセス許可のすべてのコマンドでは、操作するポリシーストアの ID を指定する必要があります。

```
aws verifiedpermissions list-policy-stores
```

出力:

```
{
    "policyStores": [
        {
            "arn": "arn:aws:verifiedpermissions::123456789012:policy-store/
PSEXAMPLEabcdefg111111",
            "createdDate": "2023-06-05T20:16:46.225598+00:00",
            "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:verifiedpermissions::123456789012:policy-store/
PSEXAMPLEabcdefg222222",
            "createdDate": "2023-06-08T18:09:37.364356+00:00",
            "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg222222"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:verifiedpermissions::123456789012:policy-store/
PSEXAMPLEabcdefg333333",
            "createdDate": "2023-06-08T18:09:46.920600+00:00",
            "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg333333"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Verified Permissions ユーザーガイド」の「Amazon Verified Permissions ポリシーストア」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPolicyStores」を参照してください。

### `list-policy-templates`

次のコード例は、`list-policy-templates` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

使用可能なポリシーテンプレートを一覧表示するには

次の `list-policy-templates` の例では、指定されたポリシーストア内のすべてのポリシーテンプレートを一覧表示します。

```
aws verifiedpermissions list-policy-templates \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

出力:

```
{
    "policyTemplates": [
        {
            "createdDate": "2023-06-12T20:47:42.804511+00:00",
            "lastUpdatedDate": "2023-06-12T20:47:42.804511+00:00",
            "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111",
            "policyTemplateId": "PTEXAMPLEabcdefg111111"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon Verified Permissions ユーザーガイド」の「Amazon Verified Permissions ポリシーテンプレート」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListPolicyTemplates」を参照してください。

### `put-schema`

次のコード例は、`put-schema` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スキーマをポリシーストアに保存するには

次の put-schema の例では、指定されたポリシーストアでスキーマを作成または置き換えます。

入力ファイルの cedarJson パラメータは、JSON オブジェクトの文字列表現を取得します。これには、最も外側の引用符ペア内に埋め込まれた引用符 (") が含まれます。そのためには、すべての埋め込み引用符にバックスラッシュ文字 ( \ ) を付け、すべての行を改行のない単一のテキスト行に結合して、JSON を文字列に変換する必要があります。

文字列の例は、読みやすくするためにここで複数の行にラップして表示できますが、 オペレーションではパラメータを 1 行の文字列として送信する必要があります。

aws verifiedpermissions put-schema --definition file://schema.txt --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111

schema.txt の内容:

```
{
    "cedarJson": "{\"MySampleNamespace\": {\"actions\": {\"remoteAccess\": {
            \"appliesTo\": {\"principalTypes\": [\"Employee\"]}},\"entityTypes\": {
            \"Employee\": {\"shape\": {\"attributes\": {\"jobLevel\": {\"type\":
            \"Long\"},\"name\": {\"type\": \"String\"}},\"type\": \"Record\"}}}}}"
}
```

出力:

```
{
    "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111",
    "namespaces": [
        "MySampleNamespace"
    ],
    "createdDate": "2023-06-14T17:47:13.999885+00:00",
    "lastUpdatedDate": "2023-06-14T17:47:13.999885+00:00"
}
```

スキーマの詳細については、「Amazon Verified Permissions ユーザーガイド」の「ポリシーストアスキーマ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutSchema」を参照してください。

### update-identity-source

次のコード例は、update-identity-source を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ID ソースを更新するには

次の update-identity-source の例では、新しい Cognito ユーザープール設定を指定し、ID ソースによって返されるエンティティタイプを変更することで、指定された ID ソースを変更します。

```
aws verifiedpermissions update-identity-source
    --identity-source-id ISEXAMPLEabcdefg111111 \
    --update-configuration file://config.txt \
    --principal-entity-type "Employee" \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

config.txt の内容:

```
{
        "cognitoUserPoolConfiguration": {
                "userPoolArn": "arn:aws:cognito-idp:us-west-2:123456789012:userpool/
us-west-2_1a2b3c4d5",
                "clientIds":["a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0kalbmc"]
        }
}
```

出力:

```
{
    "createdDate": "2023-05-19T20:30:28.214829+00:00",
    "identitySourceId": "ISEXAMPLEabcdefg111111",
    "lastUpdatedDate": "2023-05-19T20:30:28.214829+00:00",
    "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111"
}
```

詳細については、「Amazon Verified Permissions ユーザーガイド」の「ID プロバイダでの Amazon Verified Permissions の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateIdentitySource」を参照してください。

### update-policy-store

次のコード例は、update-policy-store を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ポリシーストアを更新するには

次の update-policy-store の例では、検証設定を変更してポリシーストアを変更します。

```
aws verifiedpermissions update-policy-store \
    --validation-settings "mode=STRICT" \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:verifiedpermissions::123456789012:policy-store/
PSEXAMPLEabcdefg111111",
    "createdDate": "2023-05-16T17:41:29.103459+00:00",
    "lastUpdatedDate": "2023-05-16T17:41:29.103459+00:00",
    "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111"
}
```

詳細については、「Amazon Verified Permissions ユーザーガイド」の「Amazon Verified Permissions ポリシーストア」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdatePolicyStore」を参照してください。

### update-policy-template

次のコード例は、update-policy-template を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: ポリシーテンプレートを更新するには

次の update-policy-template の例では、指定されたテンプレートにリンクされたポリシーを変更して、ポリシーステートメントを置き換えます。

```
aws verifiedpermissions update-policy-template \
    --policy-template-id PTEXAMPLEabcdefg111111 \
```

```
    --statement file://template1.txt \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

template1.txt ファイルの内容。

```
permit(
    principal in ?principal,
    action == Action::"view",
    resource == Photo::"VacationPhoto94.jpg"
);
```

出力:

```
{
    "createdDate": "2023-06-12T20:47:42.804511+00:00",
    "lastUpdatedDate": "2023-06-12T20:47:42.804511+00:00",
    "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111",
    "policyTemplateId": "PTEXAMPLEabcdefg111111"
}
```

詳細については、「Amazon Verified Permissions ユーザーガイド」の「Amazon Verified Permissions ポリシーテンプレート」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdatePolicyTemplate」を参照してください。

### update-policy

次のコード例は、update-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

静的ポリシーを更新するには

次の update-policy の例では、説明とステートメントを更新して既存の静的ポリシーを変更します。

```
aws verifiedpermissions update-policy \
    --policy-id SPEXAMPLEabcdefg111111 \
    --definition file://updated-definition.txt \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

statement パラメータは、JSON オブジェクトの文字列表現を取得します。これには、最も外側の引用符ペア内に埋め込まれた引用符 (") が含まれます。そのためには、すべての埋め込み引用符にバックスラッシュ文字 ( \ ) を付け、すべての行を改行のない単一のテキスト行に結合して、JSON を文字列に変換する必要があります。

文字列の例は、読みやすくするために複数の行にラップして表示できますが、オペレーションではパラメータを 1 行の文字列として送信する必要があります。

updated-definition.txt ファイルの内容。

```
{
    "static": {
        "description": "Updated policy to grant janeFriends UserGroup access to the
 vacationFolder Album with view action only",
        "statement": "permit(principal in UserGroup::\"janeFriends\", action ==
 Action::\"view\", resource in Album::\"vacationFolder\" );"
    }
}
```

出力:

```
{
    "createdDate": "2023-06-12T20:33:37.382907+00:00",
    "lastUpdatedDate": "2023-06-12T20:33:37.382907+00:00",
    "policyId": "SPEXAMPLEabcdefg111111",
    "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111",
    "policyType": "STATIC",
    "principal": {
        "entityId": "janeFriends",
        "entityType": "UserGroup"
    },
    "resource": {
        "entityId": "vacationFolder",
        "entityType": "Album"
    }
}
```

ポリシーに関する詳細については、「Amazon Verified Permissions ユーザーガイド」の「Amazon Verified Permissions のポリシー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdatePolicy」を参照してください。

# VPC Lattice examples using AWS CLI

次のコード例は、VPC Lattice で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック


- アクション


## アクション

### `create-listener`

次のコード例は、`create-listener` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リスナーを作成するには

次の `create-listener` の例では、トラフィックを指定された VPC Lattice ターゲットグループに転送するデフォルトルールを持つ HTTPS リスナーを作成します。

```
aws vpc-lattice create-listener \
    --name my-service-listener \
    --protocol HTTPS \
    --port 443 \
    --service-identifier svc-0285b53b2eEXAMPLE \
    --default-action file://listener-config.json
```

`listener-config.json` の内容:

```
{
    "forward": {
        "targetGroups": [
```

```
            {
                "targetGroupIdentifier": "tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE"
            }
        ]
    }
}
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:service/
svc-0285b53b2eEXAMPLE/listener/listener-07cc7fb0abEXAMPLE",
    "defaultAction": {
        "forward": {
            "targetGroups": [
                {
                    "targetGroupIdentifier": "tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE",
                    "weight": 100
                }
            ]
        }
    },
    "id": "listener-07cc7fb0abEXAMPLE",
    "name": "my-service-listener",
    "port": 443,
    "protocol": "HTTPS",
    "serviceArn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:service/
svc-0285b53b2eEXAMPLE",
    "serviceId": "svc-0285b53b2eEXAMPLE"
}
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「リスナー」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateListener」を参照してください。

### `create-resource-configuration`

次のコード例は、`create-resource-configuration` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソース構成を作成するには

次の create-resource-configuration の例では、単一の IPv4 アドレスを指定するリソース設定を作成します。

```
aws vpc-lattice create-resource-configuration \
    --name my-resource-config \
    --type SINGLE \
    --resource-gateway-identifier rgw-0bba03f3d56060135 \
    --resource-configuration-definition 'ipResource={ipAddress=10.0.14.85}'
```

出力:

```
{
    "allowAssociationToShareableServiceNetwork": true,
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-1:123456789012:resourceconfiguration/
rcfg-07129f3acded87625",
    "id": "rcfg-07129f3acded87625",
    "name": "my-resource-config",
    "portRanges": [
        "1-65535"
    ],
    "protocol": "TCP",
    "resourceConfigurationDefinition": {
        "ipResource": {
            "ipAddress": "10.0.14.85"
        }
    },
    "resourceGatewayId": "rgw-0bba03f3d56060135",
    "status": "ACTIVE",
    "type": "SINGLE"
}
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「Resource configurations for VPC resources」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateResourceConfiguration」を参照してください。

### create-resource-gateway

次のコード例は、create-resource-gateway を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースゲートウェイを作成するには

次の create-resource-gateway の例では、指定されたサブネットのリソースゲートウェイを作成します。

```
aws vpc-lattice create-resource-gateway \
    --name my-resource-gateway \
    --vpc-identifier vpc-0bf4c2739bc05a69 \
    --subnet-ids subnet-08e8943905b63a683
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-1:123456789012:resourcegateway/
rgw-0bba03f3d56060135",
    "id": "rgw-0bba03f3d56060135",
    "ipAddressType": "IPV4",
    "name": "my-resource-gateway",
    "securityGroupIds": [
        "sg-087ffd596c5fe962c"
    ],
    "status": "ACTIVE",
    "subnetIds": [
        "subnet-08e8943905b63a683"
    ],
    "vpcIdentifier": "vpc-0bf4c2739bc05a694"
}
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「Resource gateways in VPC Lattice」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateResourceGateway」を参照してください。

### create-service-network-service-association

次のコード例は、create-service-network-service-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスの関連付けを作成するには

次の create-service-network-service-association の例では、指定されたサービスと指定されたサービスネットワークを関連付けます。

```
aws vpc-lattice create-service-network-service-association \
    --service-identifier svc-0285b53b2eEXAMPLE \
    --service-network-identifier sn-080ec7dc93EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-
east-2:123456789012:servicenetworkserviceassociation/snsa-0e16955a8cEXAMPLE",
    "createdBy": "123456789012",
    "dnsEntry": {
        "domainName": "my-lattice-service-0285b53b2eEXAMPLE.7d67968.vpc-lattice-
svcs.us-east-2.on.aws",
        "hostedZoneId": "Z09127221KTH2CEXAMPLE"
    },
    "id": "snsa-0e16955a8cEXAMPLE",
    "status": "CREATE_IN_PROGRESS"
}
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「サービス関連付けの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateServiceNetworkServiceAssociation」を参照してください。

### create-service-network-vpc-association

次のコード例は、create-service-network-vpc-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC の関連付けを作成するには

次の create-service-network-vpc-association の例では、指定された vpc を指定されたサービスネットワークに関連付けます。指定されたセキュリティグループは、VPC 内のどのリソースがサービスネットワークとそのサービスにアクセスできるかを制御します。

```
aws vpc-lattice create-service-network-vpc-association \
    --vpc-identifier vpc-0a1b2c3d4eEXAMPLE \
    --service-network-identifier sn-080ec7dc93EXAMPLE \
    --security-group-ids sg-0aee16bc6cEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:servicenetworkvpcassociation/
snva-0821fc8631EXAMPLE",
    "createdBy": "123456789012",
    "id": "snva-0821fc8631EXAMPLE",
    "securityGroupIds": [
        "sg-0aee16bc6cEXAMPLE"
    ],
    "status": "CREATE_IN_PROGRESS"
}
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「VPC の関連付けの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateServiceNetworkVpcAssociation」を参照してください。

### create-service-network

次のコード例は、create-service-network を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスネットワークを作成するには

次の create-service-network の例では、指定された名前のサービスネットワークを作成します。

```
aws vpc-lattice create-service-network \
    --name my-service-network
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:servicenetwork/
sn-080ec7dc93EXAMPLE",
    "authType": "NONE",
    "id": "sn-080ec7dc93EXAMPLE",
    "name": "my-service-network"
}
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「サービスネットワーク」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateServiceNetwork」を参照してください。

### create-service

次のコード例は、create-service を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスを作成するには

次の create-service の例では、指定された名前のサービスを作成します。

```
aws vpc-lattice create-service \
    --name my-lattice-service
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:service/
svc-0285b53b2eEXAMPLE",
    "authType": "NONE",
    "dnsEntry": {
        "domainName": "my-lattice-service-0285b53b2eEXAMPLE.1a2b3c4.vpc-lattice-
svcs.us-east-2.on.aws",
        "hostedZoneId": "Z09127221KTH2CEXAMPLE"
    },
    "id": "svc-0285b53b2eEXAMPLE",
    "name": "my-lattice-service",
```

```
    "status": "CREATE_IN_PROGRESS"
}
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「VPC Lattice のサービス」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateService」を参照してください。

### create-target-group

次のコード例は、create-target-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: INSTANCE タイプのターゲットグループを作成するには

次の create-target-group の例では、指定された名前、タイプ、および設定を持つターゲットグループを作成します。

```
aws vpc-lattice create-target-group \
    --name my-lattice-target-group-instance \
    --type INSTANCE \
    --config file://tg-config.json
```

tg-config.json の内容:

```
{
    "port": 443,
    "protocol": "HTTPS",
    "protocolVersion": "HTTP1",
    "vpcIdentifier": "vpc-f1663d9868EXAMPLE"
}
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:targetgroup/
tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE",
    "config": {
        "healthCheck": {
```

```
            "enabled": true,
            "healthCheckIntervalSeconds": 30,
            "healthCheckTimeoutSeconds": 5,
            "healthyThresholdCount": 5,
            "matcher": {
                "httpCode": "200"
            },
            "path": "/",
            "protocol": "HTTPS",
            "protocolVersion": "HTTP1",
            "unhealthyThresholdCount": 2
        },
        "port": 443,
        "protocol": "HTTPS",
        "protocolVersion": "HTTP1",
        "vpcIdentifier": "vpc-f1663d9868EXAMPLE"
    },
    "id": "tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE",
    "name": "my-lattice-target-group-instance",
    "status": "CREATE_IN_PROGRESS",
    "type": "INSTANCE"
}
```

例 2: IP タイプのターゲットグループを作成するには

次の create-target-group の例では、指定された名前、タイプ、および設定を持つターゲットグループを作成します。

```
aws vpc-lattice create-target-group \
    --name my-lattice-target-group-ip \
    --type IP \
    --config file://tg-config.json
```

tg-config.json の内容:

```
{
    "ipAddressType": "IPV4",
    "port": 443,
    "protocol": "HTTPS",
    "protocolVersion": "HTTP1",
    "vpcIdentifier": "vpc-f1663d9868EXAMPLE"
}
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:targetgroup/
tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE",
    "config": {
        "healthCheck": {
            "enabled": true,
            "healthCheckIntervalSeconds": 30,
            "healthCheckTimeoutSeconds": 5,
            "healthyThresholdCount": 5,
            "matcher": {
                "httpCode": "200"
            },
            "path": "/",
            "protocol": "HTTPS",
            "protocolVersion": "HTTP1",
            "unhealthyThresholdCount": 2
        },
        "ipAddressType": "IPV4",
        "port": 443,
        "protocol": "HTTPS",
        "protocolVersion": "HTTP1",
        "vpcIdentifier": "vpc-f1663d9868EXAMPLE"
    },
    "id": "tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE",
    "name": "my-lattice-target-group-ip",
    "status": "CREATE_IN_PROGRESS",
    "type": "IP"
}
```

例 3: LAMBDA タイプのターゲットグループを作成するには

次の create-target-group の例では、指定された名前、タイプ、および設定を持つターゲットグループを作成します。

```
aws vpc-lattice create-target-group \
    --name my-lattice-target-group-lambda \
    --type LAMBDA
```

出力:

```
{
```

```
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:targetgroup/
tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE",
    "id": "tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE",
    "name": "my-lattice-target-group-lambda",
    "status": "CREATE_IN_PROGRESS",
    "type": "LAMBDA"
}
```

例 4: ALB タイプのターゲットグループを作成するには

次の create-target-group の例では、指定された名前、タイプ、および設定を持つターゲットグループを作成します。

```
aws vpc-lattice create-target-group \
    --name my-lattice-target-group-alb \
    --type ALB \
    --config file://tg-config.json
```

tg-config.json の内容:

```
{
    "port": 443,
    "protocol": "HTTPS",
    "protocolVersion": "HTTP1",
    "vpcIdentifier": "vpc-f1663d9868EXAMPLE"
}
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:targetgroup/
tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE",
    "config": {
        "port": 443,
        "protocol": "HTTPS",
        "protocolVersion": "HTTP1",
        "vpcIdentifier": "vpc-f1663d9868EXAMPLE"
    },
    "id": "tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE",
    "name": "my-lattice-target-group-alb",
    "status": "CREATE_IN_PROGRESS",
    "type": "ALB"
```

```
}
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「ターゲットグループ」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateTargetGroup」を参照してください。

### delete-auth-policy

次のコード例は、delete-auth-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

認証ポリシーを削除するには

以下の delete-auth-policy の例では、指定されたサービスのポリシーを削除します。

```
aws vpc-lattice delete-auth-policy \
    --resource-identifier svc-0285b53b2eEXAMPLE
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「認証ポリシー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAuthPolicy」を参照してください。

### delete-listener

次のコード例は、delete-listener を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リスナーを削除するには

以下の delete-listener 例は、指定されたリスナーを削除します。

```
aws vpc-lattice delete-listener \
    --listener-identifier listener-07cc7fb0abEXAMPLE \
    --service-identifier svc-0285b53b2eEXAMPLE
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「リスナー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteListener」を参照してください。

### delete-resource-configuration

次のコード例は、delete-resource-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソース構成を削除するには

次の delete-resource-configuration の例では、指定されたリソース構成を削除します。

```
aws vpc-lattice delete-resource-configuration \
    --resource-configuration-identifier rcfg-07129f3acded87625
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「Resource gateways in VPC Lattice」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteResourceConfiguration」を参照してください。

### delete-resource-gateway

次のコード例は、delete-resource-gateway を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースゲートウェイを削除するには

次の delete-resource-gateway の例では、指定されたリソースゲートウェイを削除します。

```
aws vpc-lattice delete-resource-gateway \
    --resource-gateway-identifier rgw-0bba03f3d56060135
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-1:123456789012:resourcegateway/
rgw-0bba03f3d56060135",
    "id": "rgw-0bba03f3d56060135",
    "name": "my-resource-gateway",
    "status": "DELETE_IN_PROGRESS"
}
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「Resource gateways in VPC Lattice」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteResourceGateway」を参照してください。

### delete-service-network-service-association

次のコード例は、delete-service-network-service-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスの関連付けを削除するには

次の delete-service-network-service-association の例では、指定されたサービス関連付けの関連付けを解除します。

```
aws vpc-lattice delete-service-network-service-association \
    --service-network-service-association-identifier snsa-031fabb4d8EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-
east-2:123456789012:servicenetworkserviceassociation/snsa-031fabb4d8EXAMPLE",
    "id": "snsa-031fabb4d8EXAMPLE",
    "status": "DELETE_IN_PROGRESS"
}
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「サービス関連付けの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteServiceNetworkServiceAssociation」を参照してください。

### delete-service-network-vpc-association

次のコード例は、delete-service-network-vpc-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC の関連付けを削除するには

次の delete-service-network-vpc-association の例では、指定された VPC 関連付けの関連付けを解除します。

```
aws vpc-lattice delete-service-network-vpc-association \
    --service-network-vpc-association-identifier snva-0821fc8631EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:servicenetworkvpcassociation/
snva-0821fc8631EXAMPLE",
    "id": "snva-0821fc8631EXAMPLE",
    "status": "DELETE_IN_PROGRESS"
}
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「VPC の関連付けの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteServiceNetworkVpcAssociation」を参照してください。

### delete-service-network

次のコード例は、delete-service-network を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスネットワークを削除するには

以下の delete-service-network の例では、指定されたサービスネットワークを削除します。

```
aws vpc-lattice delete-service-network \
    --service-network-identifier sn-080ec7dc93EXAMPLE
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「サービスネットワーク」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteServiceNetwork」を参照してください。

### delete-service

次のコード例は、delete-service を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスを削除する方法

次の delete-service の例では、指定されたサービスを削除します。

```
aws vpc-lattice delete-service \
    --service-identifier svc-0285b53b2eEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-west-2:123456789012:service/
svc-0285b53b2eEXAMPLE",
    "id": "svc-0285b53b2eEXAMPLE",
    "name": "my-lattice-service",
    "status": "DELETE_IN_PROGRESS"
}
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「VPC Lattice のサービス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteService」を参照してください。

### delete-target-group

次のコード例は、delete-target-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ターゲットグループを削除するには

次の delete-target-group の例は、指定されたターゲットグループを削除します。

```
aws vpc-lattice delete-target-group \
    --target-group-identifier tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:targetgroup/
tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE",
    "id": "tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE",
    "status": "DELETE_IN_PROGRESS"
}
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「ターゲットグループ」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteTargetGroup」を参照してください。

### deregister-targets

次のコード例は、deregister-targets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ターゲットの登録を解除するには

次の deregister-targets の例では、指定されたターゲットグループを指定されたターゲットグループから削除します。

```
aws vpc-lattice deregister-targets \
    --targets i-07dd579bc5EXAMPLE \
    --target-group-identifier tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "successful": [
        {
            "id": "i-07dd579bc5EXAMPLE",
            "port": 443
        }
    ],
    "unsuccessful": []
}
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「ターゲットの登録」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeregisterTargets」を参照してください。

### get-auth-policy

次のコード例は、get-auth-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

認証ポリシーに関する情報を取得するには

以下の get-auth-policy の例では、指定されたサービスの認証ポリシーに関する情報を取得します。

```
aws vpc-lattice get-auth-policy \
    --resource-identifier svc-0285b53b2eEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "createdAt": "2023-06-07T03:51:20.266Z",
    "lastUpdatedAt": "2023-06-07T04:39:27.082Z",
    "policy": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":\"Allow
\",\"Principal\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/my-clients\"},
\"Action\":\"vpc-lattice-svcs:Invoke\",\"Resource\":\"arn:aws:vpc-lattice:us-
east-2:123456789012:service/svc-0285b53b2eEXAMPLE\"}]}",
```

```
    "state": "Active"
}
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「認証ポリシー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAuthPolicy」を参照してください。

### get-listener

次のコード例は、get-listener を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスリスナーに関する情報を取得するには

以下の get-listener の例では、指定されたサービスの指定されたリスナーに関する情報を取得します。

```
aws vpc-lattice get-listener \
    --listener-identifier listener-0ccf55918cEXAMPLE \
    --service-identifier svc-0285b53b2eEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:service/
svc-0285b53b2eEXAMPLE/listener/listener-0ccf55918cEXAMPLE",
    "createdAt": "2023-05-07T05:08:45.192Z",
    "defaultAction": {
        "forward": {
            "targetGroups": [
                {
                    "targetGroupIdentifier": "tg-0ff213abb6EXAMPLE",
                    "weight": 1
                }
            ]
        }
    },
    "id": "listener-0ccf55918cEXAMPLE",
    "lastUpdatedAt": "2023-05-07T05:08:45.192Z",
```

```
    "name": "http-80",
    "port": 80,
    "protocol": "HTTP",
    "serviceArn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:service/
svc-0285b53b2eEXAMPLE",
    "serviceId": "svc-0285b53b2eEXAMPLE"
}
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「ルーティングを定義する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetListener」を参照してください。

### get-resource-configuration

次のコード例は、get-resource-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソース構成に関する情報を取得するには

次の get-resource-configuration の例では、指定されたリソース構成に関する情報を取得します。

```
aws vpc-lattice get-resource-configuration \
    --resource-configuration-identifier rcfg-07129f3acded87625
```

出力:

```
{
    "allowAssociationToShareableServiceNetwork": true,
    "amazonManaged": false,
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-1:123456789012:resourceconfiguration/
rcfg-07129f3acded87625",
    "createdAt": "2025-02-01T00:57:35.871000+00:00",
    "id": "rcfg-07129f3acded87625",
    "lastUpdatedAt": "2025-02-01T00:57:46.874000+00:00",
    "name": "my-resource-config",
    "portRanges": [
        "1-65535"
    ],
```

```
    "protocol": "TCP",
    "resourceConfigurationDefinition": {
        "ipResource": {
            "ipAddress": "10.0.14.85"
        }
    },
    "resourceGatewayId": "rgw-0bba03f3d56060135",
    "status": "ACTIVE",
    "type": "SINGLE"
}
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「Resource gateways in VPC Lattice」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetResourceConfiguration」を参照してください。

### get-resource-gateway

次のコード例は、get-resource-gateway を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースゲートウェイに関する情報を取得するには

次の get-resource-gateway の例では、指定されたリソースゲートウェイに関する情報を取得します。

```
aws vpc-lattice get-resource-gateway \
    --resource-gateway-identifier rgw-0bba03f3d56060135
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-1:123456789012:resourcegateway/
rgw-0bba03f3d56060135",
    "createdAt": "2025-02-01T00:57:33.241000+00:00",
    "id": "rgw-0bba03f3d56060135",
    "ipAddressType": "IPV4",
    "lastUpdatedAt": "2025-02-01T00:57:44.351000+00:00",
    "name": "my-resource-gateway",
    "securityGroupIds": [
```

```
        "sg-087ffd596c5fe962c"
    ],
    "status": "ACTIVE",
    "subnetIds": [
        "subnet-08e8943905b63a683"
    ],
    "vpcId": "vpc-0bf4c2739bc05a694"
}
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「Resource gateways in VPC Lattice」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetResourceGateway」を参照してください。

### get-service-network-service-association

次のコード例は、get-service-network-service-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービス関連付けに関する情報を取得するには

次の get-service-network-service-association の例では、指定されたサービス関連付けに関する情報を取得します。

```
aws vpc-lattice get-service-network-service-association \
    --service-network-service-association-identifier snsa-031fabb4d8EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-
east-2:123456789012:servicenetworkserviceassociation/snsa-031fabb4d8EXAMPLE",
    "createdAt": "2023-05-05T21:48:16.076Z",
    "createdBy": "123456789012",
    "dnsEntry": {
        "domainName": "my-lattice-service-0285b53b2eEXAMPLE.7d67968.vpc-lattice-
svcs.us-east-2.on.aws",
        "hostedZoneId": "Z09127221KTH2CEXAMPLE"
    },
```

```
    "id": "snsa-031fabb4d8EXAMPLE",
    "serviceArn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:service/
svc-0285b53b2eEXAMPLE",
    "serviceId": "svc-0285b53b2eEXAMPLE",
    "serviceName": "my-lattice-service",
    "serviceNetworkArn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:servicenetwork/
sn-080ec7dc93EXAMPLE",
    "serviceNetworkId": "sn-080ec7dc93EXAMPLE",
    "serviceNetworkName": "my-service-network",
    "status": "ACTIVE"
}
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「サービス関連付けの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetServiceNetworkServiceAssociation」を参照してください。

### get-service-network-vpc-association

次のコード例は、get-service-network-vpc-association を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC 関連付けに関する情報を取得するには

次の get-service-network-vpc-association の例では、指定された VPC 関連付けに関する情報を取得します。

```
aws vpc-lattice get-service-network-vpc-association \
    --service-network-vpc-association-identifier snva-0821fc8631EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:servicenetworkvpcassociation/
snva-0821fc8631EXAMPLE",
    "createdAt": "2023-06-06T23:41:08.421Z",
    "createdBy": "123456789012",
    "id": "snva-0c5dcb60d6EXAMPLE",
    "lastUpdatedAt": "2023-06-06T23:41:08.421Z",
    "securityGroupIds": [
```

```
        "sg-0aee16bc6cEXAMPLE"
    ],
    "serviceNetworkArn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:servicenetwork/
sn-080ec7dc93EXAMPLE",
    "serviceNetworkId": "sn-080ec7dc93EXAMPLE",
    "serviceNetworkName": "my-service-network",
    "status": "ACTIVE",
    "vpcId": "vpc-0a1b2c3d4eEXAMPLE"
}
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「VPC の関連付けの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetServiceNetworkVpcAssociation」を参照してください。

### get-service-network

次のコード例は、get-service-network を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスネットワークに関する情報を取得するには

次の get-service-network の例では、指定されたサービスネットワークに関する情報を取得します。

```
aws vpc-lattice get-service-network \
    --service-network-identifier sn-080ec7dc93EXAMPLE
```

出力:

```
{
   "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:servicenetwork/
sn-080ec7dc93EXAMPLE",
   "authType": "AWS_IAM",
   "createdAt": "2023-05-05T15:26:08.417Z",
   "id": "sn-080ec7dc93EXAMPLE",
   "lastUpdatedAt": "2023-05-05T15:26:08.417Z",
   "name": "my-service-network",
   "numberOfAssociatedServices": 2,
   "numberOfAssociatedVPCs": 3
```

```
}
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「サービスネットワーク」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetServiceNetwork」を参照してください。

### get-service

次のコード例は、get-service を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスに関する情報を取得するには

次の get-service の例では、指定されたサービスに関する情報を取得します。

```
aws vpc-lattice get-service \
    --service-identifier svc-0285b53b2eEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:service/
svc-0285b53b2eEXAMPLE",
    "authType": "AWS_IAM",
    "createdAt": "2023-05-05T21:35:29.339Z",
    "dnsEntry": {
        "domainName": "my-lattice-service-0285b53b2eEXAMPLE.7d67968.vpc-lattice-
svcs.us-east-2.on.aws",
        "hostedZoneId": "Z09127221KTH2CFUOHIZH"
    },
    "id": "svc-0285b53b2eEXAMPLE",
    "lastUpdatedAt": "2023-05-05T21:35:29.339Z",
    "name": "my-lattice-service",
    "status": "ACTIVE"
}
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「サービス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetService」を参照してください。

### get-target-group

次のコード例は、get-target-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ターゲットグループに関する情報を取得するには

次の get-target-group の例では、ターゲットタイプが INSTANCE の指定されたターゲットグループに関する情報を取得します。

```
aws vpc-lattice get-target-group \
    --target-group-identifier tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:targetgroup/
tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE",
    "config": {
        "healthCheck": {
            "enabled": true,
            "healthCheckIntervalSeconds": 30,
            "healthCheckTimeoutSeconds": 5,
            "healthyThresholdCount": 5,
            "matcher": {
                "httpCode": "200"
            },
            "path": "/",
            "protocol": "HTTPS",
            "protocolVersion": "HTTP1",
            "unhealthyThresholdCount": 2
        },
        "port": 443,
        "protocol": "HTTPS",
        "protocolVersion": "HTTP1",
        "vpcIdentifier": "vpc-f1663d9868EXAMPLE"
    },
    "createdAt": "2023-05-06T04:41:04.122Z",
    "id": "tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE",
    "lastUpdatedAt": "2023-05-06T04:41:04.122Z",
    "name": "my-target-group",
    "serviceArns": [
```

```
        "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:service/svc-0285b53b2eEXAMPLE"
    ],
    "status": "ACTIVE",
    "type": "INSTANCE"
}
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「ターゲットグループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetTargetGroup」を参照してください。

### `list-listeners`

次のコード例は、`list-listeners` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスリスナーを一覧表示するには

次の `list-listeners` 例では、指定されたサービスのリスナーを一覧表示します。

```
aws vpc-lattice list-listeners \
    --service-identifier svc-0285b53b2eEXAMPLE
```

出力:

```
{
    "items": [
        {
            "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:service/
svc-0285b53b2eEXAMPLE/listener/listener-0ccf55918cEXAMPLE",
            "createdAt": "2023-05-07T05:08:45.192Z",
            "id": "listener-0ccf55918cEXAMPLE",
            "lastUpdatedAt": "2023-05-07T05:08:45.192Z",
            "name": "http-80",
            "port": 80,
            "protocol": "HTTP"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「ルーティングを定義する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListListeners」を参照してください。

### `list-resource-configurations`

次のコード例は、`list-resource-configurations` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソース構成を一覧表示するには

次の `list-resource-configurations` の例では、リソース構成を一覧表示します。

```
aws vpc-lattice list-resource-configurations
```

出力:

```
{
    "items": [
        {
            "amazonManaged": false,
            "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-
east-1:123456789012:resourceconfiguration/rcfg-07129f3acded87625",
            "createdAt": "2025-02-01T00:57:35.871000+00:00",
            "id": "rcfg-07129f3acded87625",
            "lastUpdatedAt": "2025-02-01T00:57:46.874000+00:00",
            "name": "my-resource-config",
            "resourceGatewayId": "rgw-0bba03f3d56060135",
            "status": "ACTIVE",
            "type": "SINGLE"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「Resource configurations」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListResourceConfigurations」を参照してください。

### list-resource-endpoint-associations

次のコード例は、list-resource-endpoint-associations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC エンドポイントの関連付けを一覧表示するには

次の list-resource-endpoint-associations の例では、指定されたリソース構成に関連付けられている VPC エンドポイントを一覧表示します。

```
aws vpc-lattice list-resource-endpoint-associations \
    --resource-configuration-identifier rcfg-07129f3acded87625
```

出力:

```
{
    "items": [
        {
            "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-
east-1:123456789012:resourceendpointassociation/rea-0956a7435baf89326",
            "createdAt": "2025-02-01T00:57:38.998000+00:00",
            "id": "rea-0956a7435baf89326",
            "resourceConfigurationArn": "arn:aws:vpc-lattice:us-
east-1:123456789012:resourceconfiguration/rcfg-07129f3acded87625",
            "resourceConfigurationId": "rcfg-07129f3acded87625",
            "vpcEndpointId": "vpce-019b90d6f16d4f958",
            "vpcEndpointOwner": "123456789012"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「Manage associations for a VPC Lattice resource configuration」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListResourceEndpointAssociations」を参照してください。

### list-resource-gateways

次のコード例は、list-resource-gateways を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースゲートウェイを一覧表示するには

次の list-resource-gateways の例では、リソースゲートウェイを一覧表示します。

```
aws vpc-lattice list-resource-gateways
```

出力:

```
{
    "items": [
        {
            "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-1:123456789012:resourcegateway/
rgw-0bba03f3d56060135",
            "createdAt": "2025-02-01T00:57:33.241000+00:00",
            "id": "rgw-0bba03f3d56060135",
            "ipAddressType": "IPV4",
            "lastUpdatedAt": "2025-02-01T00:57:44.351000+00:00",
            "name": "my-resource-gateway",
            "seurityGroupIds": [
                "sg-087ffd596c5fe962c"
            ],
            "status": "ACTIVE",
            "subnetIds": [
                "subnet-08e8943905b63a683"
            ],
            "vpcIdentifier": "vpc-0bf4c2739bc05a694"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「Resource gateways in VPC Lattice」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListResourceGateways」を参照してください。

### list-service-network-service-associations

次のコード例は、list-service-network-service-associations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービス関連付けを一覧表示するには

次の list-service-network-service-associations の例では、指定されたサービスネットワークのサービス関連付けを一覧表示します。--query オプションは、出力をサービス関連付け ID にスコープします。

```
aws vpc-lattice list-service-network-service-associations \
    --service-network-identifier sn-080ec7dc93EXAMPLE \
    --query items[*].id
```

出力:

```
[
    "snsa-031fabb4d8EXAMPLE",
    "snsa-0e16955a8cEXAMPLE"
]
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「サービス関連付けの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListServiceNetworkServiceAssociations」を参照してください。

## list-service-network-vpc-associations

次のコード例は、list-service-network-vpc-associations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC の関連付けを一覧表示するには

次の list-service-network-vpc-associations の例では、指定されたサービスネットワークの VPC 関連付けを一覧表示します。--query オプションは、出力を VPC 関連付けの ID にスコープします。

```
aws vpc-lattice list-service-network-vpc-associations \
    --service-network-identifier sn-080ec7dc93EXAMPLE \
    --query items[*].id
```

出力:

```
[
    "snva-0821fc8631EXAMPLE",
    "snva-0c5dcb60d6EXAMPLE"
]
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「VPC の関連付けの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListServiceNetworkVpcAssociations」を参照してください。

### `list-service-network-vpc-endpoint-associations`

次のコード例は、`list-service-network-vpc-endpoint-associations` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

VPC エンドポイントの関連付けを一覧表示するには

次の `list-service-network-vpc-endpoint-associations` の例では、指定されたサービスネットワークに関連付けられた VPC エンドポイントを一覧表示します。

```
aws vpc-lattice list-service-network-vpc-endpoint-associations \
    --service-network-identifier sn-0808d1748faee0c1e
```

出力:

```
{
    "items": [
        {
            "createdAt": "2025-02-01T01:21:36.667000+00:00",
            "serviceNetworkArn": "arn:aws:vpc-lattice:us-
east-1:123456789012:servicenetwork/sn-0808d1748faee0c1e",
            "state": "ACTIVE",
            "vpcEndpointId": "vpce-0cc199f605eaeace7",
            "vpcEndpointOwnerId": "123456789012"
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「Manage the associations for a VPC Lattice service network」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListServiceNetworkVpcEndpointAssociations」を参照してください。

### `list-service-networks`

次のコード例は、`list-service-networks` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスネットワークを一覧表示するには

次の `list-service-networks` の例では、呼び出し元のアカウントを所有または共有しているサービスネットワークを一覧表示します。`--query` オプションは、結果をサービスネットワークの Amazon リソースネーム (ARN) にスコープします。

```
aws vpc-lattice list-service-networks \
    --query items[*].arn
```

出力:

```
[
    "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:servicenetwork/
sn-080ec7dc93EXAMPLE",
    "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:111122223333:servicenetwork/sn-0ec4d436cfEXAMPLE"
]
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「サービスネットワーク」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListServiceNetworks」を参照してください。

### `list-services`

次のコード例は、`list-services` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスを一覧表示するには

次の list-services の例では、呼び出し元のアカウントを所有または共有しているサービスを一覧表示します。--query オプションは、結果をサービスの Amazon リソースネーム (ARN) にスコープします。

```
aws vpc-lattice list-services \
    --query items[*].arn
```

出力:

```
[
    "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:service/svc-0285b53b2eEXAMPLE",
    "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:111122223333:service/svc-0b8ac96550EXAMPLE"
]
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「サービス」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListServices」を参照してください。

### list-target-groups

次のコード例は、list-target-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ターゲットグループを一覧表示するには

次の list-target-groups の例では、ターゲットタイプが LAMBDA のターゲットグループを一覧表示します。

```
aws vpc-lattice list-target-groups \
    --target-group-type LAMBDA
```

出力:

```
{
```

```
    "items": [
        {
            "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:targetgroup/
tg-045c1b7d9dEXAMPLE",
            "createdAt": "2023-05-06T05:22:16.637Z",
            "id": "tg-045c1b7d9dEXAMPLE",
            "lastUpdatedAt": "2023-05-06T05:22:16.637Z",
            "name": "my-target-group-lam",
            "serviceArns": [
                "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:service/
svc-0285b53b2eEXAMPLE"
            ],
            "status": "ACTIVE",
            "type": "LAMBDA"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「ターゲットグループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTargetGroups」を参照してください。

### `list-targets`

次のコード例は、`list-targets` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ターゲットグループのターゲットを一覧表示するには

次の `list-targets` の例は、指定されたターゲットグループのターゲットを表示します。

```
aws vpc-lattice list-targets \
    --target-group-identifier tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "items": [
```

```
        {
            "id": "i-07dd579bc5EXAMPLE",
            "port": 443,
            "status": "HEALTHY"
        },
        {
            "id": "i-047b3c9078EXAMPLE",
            "port": 443,
            "reasonCode": "HealthCheckFailed",
            "status": "UNHEALTHY"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「ターゲットグループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTargets」を参照してください。

### put-auth-policy

次のコード例は、put-auth-policy を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスの認証ポリシーを作成するには

次の put-auth-policy の例では、指定された IAM ロールを使用する認証されたプリンシパルからのリクエストへのアクセスを許可します。リソースは、ポリシーがアタッチされているサービスの ARN です。

```
aws vpc-lattice put-auth-policy \
    --resource-identifier svc-0285b53b2eEXAMPLE \
    --policy file://auth-policy.json
```

auth-policy.json の内容:

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
```

```
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-clients"
            },
            "Action": "vpc-lattice-svcs:Invoke",
            "Resource": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:service/
svc-0285b53b2eEXAMPLE"
        }
    ]
}
```

出力:

```
{
    "policy": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":\"Allow
\",\"Principal\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/my-clients\"},
\"Action\":\"vpc-lattice-svcs:Invoke\",\"Resource\":\"arn:aws:vpc-lattice:us-
east-2:123456789012:service/svc-0285b53b2eEXAMPLE\"}]}",
    "state": "Active"
}
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「認証ポリシー」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutAuthPolicy」を参照してください。

### register-targets

次のコード例は、register-targets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ターゲットを登録するには

次の register-targets の例では、指定されたターゲットグループに指定されたターゲットを登録します。

```
aws vpc-lattice register-targets \
    --targets id=i-047b3c9078EXAMPLE id=i-07dd579bc5EXAMPLE \
```

```
    --target-group-identifier tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE
```

出力:

```
{
    "successful": [
        {
            "id": "i-07dd579bc5EXAMPLE",
            "port": 443
        }
    ],
    "unsuccessful": [
        {
            "failureCode": "UnsupportedTarget",
            "failureMessage": "Instance targets must be in the same VPC as their
 target group",
            "id": "i-047b3c9078EXAMPLE",
            "port": 443
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon VPC Lattice ユーザーガイド」の「ターゲットの登録」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegisterTargets」を参照してください。

## AWS WAF Classic examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS WAF Classic で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### put-logging-configuration

次のコード例は、put-logging-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定された Kinesis Firehose ストリーム ARN を使用してウェブ ACL ARN のログ記録設定を作成するには

次の put-logging-configuration の例は、CloudFront を使用した WAF のログ記録設定を示しています。

```
aws waf put-logging-configuration \
    --logging-configuration ResourceArn=arn:aws:waf::123456789012:webacl/3bffd3ed-fa2e-445e-869f-a6a7cf153fd3,LogDestinationConfigs=arn:aws:firehose:us-east-1:123456789012:deliverystream/aws-waf-logs-firehose-stream,RedactedFields=[]
```

出力:

```
{
    "LoggingConfiguration": {
        "ResourceArn": "arn:aws:waf::123456789012:webacl/3bffd3ed-fa2e-445e-869f-a6a7cf153fd3",
        "LogDestinationConfigs": [
            "arn:aws:firehose:us-east-1:123456789012:deliverystream/aws-waf-logs-firehose-stream"
        ]
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutLoggingConfiguration」を参照してください。

### update-byte-match-set

次のコード例は、update-byte-match-set を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バイト一致セットを更新するには

次の update-byte-match-set コマンドは、ByteMatchSet の ByteMatchTuple オブジェクト (フィルター) を削除します。

```
aws waf update-byte-match-set --byte-match-set-id a123fae4-
b567-8e90-1234-5ab67ac8ca90 --change-token 12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1 --
updates
 Action="DELETE",ByteMatchTuple={FieldToMatch={Type="HEADER",Data="referer"},TargetString="b
```

詳細については、「AWS WAF デベロッパーガイド」の「文字列一致条件の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateByteMatchSet」を参照してください。

### update-ip-set

次のコード例は、update-ip-set を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IP セットを更新するには

次の update-ip-set コマンドは、IPv4 アドレスを使用して IPSet を更新し、IPv6 アドレスを削除します:

```
aws waf update-ip-set --ip-set-id a123fae4-b567-8e90-1234-5ab67ac8ca90
 --change-token 12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1 --updates
 Action="INSERT",IPSetDescriptor={Type="IPV4",Value="12.34.56.78/16"},Action="DELETE",IPSetD
```

または、JSON ファイルを使用して入力を指定できます。例えば、次のようになります。

```
aws waf update-ip-set --ip-set-id a123fae4-b567-8e90-1234-5ab67ac8ca90 --change-
token 12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1  --updates file://change.json
```

JSON ファイルの内容は次のとおりです。

```
[
```

```
{
"Action": "INSERT",
"IPSetDescriptor":
{
"Type": "IPV4",
"Value": "12.34.56.78/16"
}
},
{
"Action": "DELETE",
"IPSetDescriptor":
{
"Type": "IPV6",
"Value": "1111:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0111/128"
}
}
]
```

詳細については、「AWS WAF デベロッパーガイド」の「IP 一致条件の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateIpSet」を参照してください。

### update-rule

次のコード例は、update-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルールを更新するには

次の update-rule コマンドは、ルール内の Predicate オブジェクトを削除します。

```
aws waf update-rule --rule-id a123fae4-b567-8e90-1234-5ab67ac8ca90
 --change-token 12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1 --updates
 Action="DELETE",Predicate={Negated=false,Type="ByteMatch",DataId="MyByteMatchSetID"}
```

詳細については、「AWS WAF デベロッパーガイド」の「ルールの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateRule」を参照してください。

### update-size-constraint-set

次のコード例は、update-size-constraint-set を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サイズ制約セットを更新するには

次の update-size-constraint-set コマンドは、サイズ制約セット内の SizeConstraint オブジェクト (フィルター) を削除します。

```
aws waf update-size-constraint-set --size-constraint-set-id a123fae4-
b567-8e90-1234-5ab67ac8ca90 --change-token 12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1 --
updates
 Action="DELETE",SizeConstraint={FieldToMatch={Type="QUERY_STRING"},TextTransformation="NONE
```

詳細については、「AWS WAF デベロッパーガイド」の「サイズ制約条件の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateSizeConstraintSet」を参照してください。

### update-sql-injection-match-set

次のコード例は、update-sql-injection-match-set を使用する方法を示しています。

AWS CLI

SQL インジェクションマッチセットを更新するには

次の update-sql-injection-match-set コマンドは、SQL インジェクション一致セット内の SqlInjectionMatchTuple オブジェクト (フィルター) を削除します。

```
aws waf update-sql-injection-match-set --sql-injection-
match-set-id a123fae4-b567-8e90-1234-5ab67ac8ca90 --
change-token 12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1 --updates
 Action="DELETE",SqlInjectionMatchTuple={FieldToMatch={Type="QUERY_STRING"},TextTransformati
```

詳細については、「AWS WAF デベロッパーガイド」の「SQL インジェクション一致条件の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateSqlInjectionMatchSet」を参照してください。

### update-web-acl

次のコード例は、update-web-acl を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ウェブ ACL を更新するには

次の update-web-acl コマンドは、WebACL 内の ActivatedRule オブジェクトを削除します。

aws waf update-web-acl --web-acl-id a123fae4-b567-8e90-1234-5ab67ac8ca90 --change-token 12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1 --updates Action="DELETE",ActivatedRule='{Priority=1,RuleId="WAFRule-1-Example",Action={Type="ALLOW"},Type="REGULAR"}'

出力:

```
{
    "ChangeToken": "12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1"
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「ウェブ ACL の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateWebAcl」を参照してください。

### update-xss-match-set

次のコード例は、update-xss-match-set を使用する方法を示しています。

AWS CLI

XSSMatchSet を更新するには

次の update-xss-match-set コマンドは、XssMatchSet の XssMatchTuple オブジェクト (フィルター) を削除します。

```
aws waf update-xss-match-set --xss-match-set-id a123fae4-b567-8e90-1234-5ab67ac8ca90
 --change-token 12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1 --updates
 Action="DELETE",XssMatchTuple={FieldToMatch={Type="QUERY_STRING"},TextTransformation="URL_D
```

詳細については、「AWS WAF デベロッパーガイド」の「クロスサイトスクリプト一致条件の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateXssMatchSet」を参照してください。

## AWS WAF Classic Regional examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS WAF Classic Regional で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `associate-web-acl`

次のコード例は、`associate-web-acl` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ウェブ ACL をリソースに関連付けるには

次の `associate-web-acl` のコマンドは、web-acl-id で指定されたウェブ ACL を resource-arn で指定されたリソースに関連付けます。リソース ARN は、Application Load Balancer または API Gateway を参照できます。

```
aws waf-regional associate-web-acl \
    --web-acl-id a123fae4-b567-8e90-1234-5ab67ac8ca90 \
    --resource-arn 12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1
```

詳細については、「AWS WAF デベロッパーガイド」の「Web ACL の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateWebAcl」を参照してください。

### put-logging-configuration

次のコード例は、put-logging-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定された Kinesis Firehose ストリーム ARN を使用してウェブ ACL ARN のログ記録設定を作成するには

次の put-logging-configuration の例は、リージョン us-east-1 の ALB/APIGateway を使用した WAF のログ記録設定を示しています。

```
aws waf-regional put-logging-configuration \
    --logging-configuration ResourceArn=arn:aws:waf-
regional:us-east-1:123456789012:webacl/3bffd3ed-fa2e-445e-869f-
a6a7cf153fd3,LogDestinationConfigs=arn:aws:firehose:us-
east-1:123456789012:deliverystream/aws-waf-logs-firehose-stream,RedactedFields=[] \
    --region us-east-1
```

出力:

```
{
    "LoggingConfiguration": {
        "ResourceArn": "arn:aws:waf-regional:us-east-1:123456789012:webacl/3bffd3ed-
fa2e-445e-869f-a6a7cf153fd3",
        "LogDestinationConfigs": [
            "arn:aws:firehose:us-east-1:123456789012:deliverystream/aws-waf-logs-
firehose-stream"
        ]
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutLoggingConfiguration」を参照してください。

### update-byte-match-set

次のコード例は、update-byte-match-set を使用する方法を示しています。

AWS CLI

バイト一致セットを更新するには

次の update-byte-match-set コマンドは、ByteMatchSet 内の ByteMatchTuple オブジェクト (フィルター) を削除します。updates 値には二重引用符が埋め込まれているため、値を単一引用符で囲む必要があります。

```
aws waf-regional update-byte-match-set \
    --byte-match-set-id a123fae4-b567-8e90-1234-5ab67ac8ca90 \
    --change-token 12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1 \
    --updates
 'Action="DELETE",ByteMatchTuple={FieldToMatch={Type="HEADER",Data="referer"},TargetString="
```

詳細については、「AWS WAF デベロッパーガイド」の「文字列一致条件の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateByteMatchSet」を参照してください。

### update-ip-set

次のコード例は、update-ip-set を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IP セットを更新するには

次の update-ip-set コマンドは、IPv4 アドレスを使用して IPSet を更新し、IPv6 アドレスを削除します。get-change-token コマンドを実行して、change-token の値を取得します。更新の値には二重引用符が埋め込まれているため、値を単一引用符で囲む必要があります。

```
aws waf update-ip-set \
```

```
    --ip-set-id a123fae4-b567-8e90-1234-5ab67ac8ca90 \
    --change-token 12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1 \
    --updates
 'Action="INSERT",IPSetDescriptor={Type="IPV4",Value="12.34.56.78/16"},Action="DELETE",IPSet
```

または、JSON ファイルを使用して入力を指定できます。例えば、次のようになります。

```
aws waf-regional update-ip-set \
    --ip-set-id a123fae4-b567-8e90-1234-5ab67ac8ca90 \
    --change-token 12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1  \
    --updates file://change.json
```

change.json の内容

```
[
    {
        "Action": "INSERT",
        "IPSetDescriptor":
        {
            "Type": "IPV4",
            "Value": "12.34.56.78/16"
        }
    },
    {
        "Action": "DELETE",
        "IPSetDescriptor":
        {
            "Type": "IPV6",
            "Value": "1111:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0111/128"
        }
    }
]
```

詳細については、「AWS WAF デベロッパーガイド」の「IP 一致条件の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateIpSet」を参照してください。

### update-rule

次のコード例は、update-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ルールを更新するには

次の update-rule コマンドは、ルール内の Predicate オブジェクトを削除します。updates 値には二重引用符が埋め込まれているため、値全体を単一引用符で囲む必要があります。

```
aws waf-regional update-rule \
    --rule-id a123fae4-b567-8e90-1234-5ab67ac8ca90 \
    --change-token 12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1 \
    --updates
 'Action="DELETE",Predicate={Negated=false,Type="ByteMatch",DataId="MyByteMatchSetID"}'
```

詳細については、「AWS WAF デベロッパーガイド」の「ルールの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateRule」を参照してください。

### update-size-constraint-set

次のコード例は、update-size-constraint-set を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サイズ制約セットを更新するには

次の update-size-constraint-set コマンドは、サイズ制約セット内の SizeConstraint ` オブジェクト (フィルター) を削除します。updates 値には埋め込み二重引用符が含まれているため、値全体を単一引用符で囲む必要があります。

```
aws waf-regional update-size-constraint-set \
    --size-constraint-set-id a123fae4-b567-8e90-1234-5ab67ac8ca90 \
    --change-token 12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1 \
    --updates
 'Action="DELETE",SizeConstraint={FieldToMatch={Type="QUERY_STRING"},TextTransformation="NON
```

詳細については、「AWS WAF デベロッパーガイド」の「サイズ制約条件の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateSizeConstraintSet」を参照してください。

### update-sql-injection-match-set

次のコード例は、update-sql-injection-match-set を使用する方法を示しています。

AWS CLI

SQL インジェクションマッチセットを更新するには

次の update-sql-injection-match-set コマンドは、SQL インジェクション一致セット内の SqlInjectionMatchTuple オブジェクト (フィルター) を削除します。updates 値には二重引用符が埋め込まれているため、値全体を一重引用符で囲む必要があります。:

aws waf-regional update-sql-injection-match-set --sql-injection-match-set-id a123fae4-b567-8e90-1234-5ab67ac8ca90 --change-token 12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1 --updates 'Action="DELETE",SqlInjectionMatchTuple={FieldToMatch={Type="QUERY_STRING"},TextTransformatic

詳細については、「AWS WAF デベロッパーガイド」の「SQL インジェクション一致条件の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateSqlInjectionMatchSet」を参照してください。

### update-web-acl

次のコード例は、update-web-acl を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ウェブ ACL を更新するには

次の update-web-acl コマンドは、WebACL 内の ActivatedRule オブジェクトを削除します。updates 値には二重引用符が埋め込まれているため、値全体を一重引用符で囲む必要があります。

```
aws waf-regional update-web-acl \
    --web-acl-id a123fae4-b567-8e90-1234-5ab67ac8ca90 \
    --change-token 12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1 \
    --updates Action="DELETE",ActivatedRule='{Priority=1,RuleId="WAFRule-1-
Example",Action={Type="ALLOW"},Type="ALLOW"}'
```

詳細については、「AWS WAF デベロッパーガイド」の「Web ACL の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateWebAcl」を参照してください。

**update-xss-match-set**

次のコード例は、update-xss-match-set を使用する方法を示しています。

AWS CLI

XSSMatchSet を更新するには

次の update-xss-match-set コマンドは、XssMatchSet 内の XssMatchTuple オブジェクト (フィルター) を削除します。updates 値には埋め込み二重引用符が含まれているため、値全体を単一引用符で囲む必要があります。

```
aws waf-regional update-xss-match-set \
    --xss-match-set-id a123fae4-b567-8e90-1234-5ab67ac8ca90 \
    --change-token 12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1 \
    --updates
 'Action="DELETE",XssMatchTuple={FieldToMatch={Type="QUERY_STRING"},TextTransformation="URL_
```

詳細については、「AWS WAF デベロッパーガイド」の「クロスサイトスクリプト一致条件の使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateXssMatchSet」を参照してください。

## AWS WAFV2 examples using AWS CLI

次のコード例では、AWS WAFV2 で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

## アクション

### `associate-web-acl`

次のコード例は、`associate-web-acl` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ウェブ ACL をリージョン AWS リソースに関連付けるには

次の `associate-web-acl` の例では、指定されたウェブ ACL を Application Load Balancer に関連付けます。

```
aws wafv2 associate-web-acl \
    --web-acl-arn arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/test-cli/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --resource-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:loadbalancer/app/waf-cli-alb/1ea17125f8b25a2a \
    --region us-west-2
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「ウェブ ACL と AWS リソースの関連付けまたは関連付け解除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateWebAcl」を参照してください。

### `check-capacity`

次のコード例は、`check-capacity` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

一連のルールで使用されるキャパシティを取得するには

次の `check-capacity` は、レートベースのルールステートメントを含むルールセットと、ネストされたルールを含む AND ルールステートメントの容量要件を取得します。

```
aws wafv2 check-capacity \
    --scope REGIONAL \
    --rules file://waf-rule-list.json \
    --region us-west-2
```

ファイル://waf-rule-list.json の内容:

```
[
    {
        "Name":"basic-rule",
        "Priority":0,
        "Statement":{
            "AndStatement":{
                "Statements":[
                    {
                        "ByteMatchStatement":{
                            "SearchString":"example.com",
                            "FieldToMatch":{
                                "SingleHeader":{
                                    "Name":"host"
                                }
                            },
                            "TextTransformations":[
                                {
                                    "Priority":0,
                                    "Type":"LOWERCASE"
                                }
                            ],
                            "PositionalConstraint":"EXACTLY"
                        }
                    },
                    {
                        "GeoMatchStatement":{
                            "CountryCodes":[
                                "US",
                                "IN"
                            ]
                        }
                    }
                ]
            }
        },
        "Action":{
```

```
            "Allow":{

            }
        },
        "VisibilityConfig":{
            "SampledRequestsEnabled":true,
            "CloudWatchMetricsEnabled":true,
            "MetricName":"basic-rule"
        }
    },
    {
        "Name":"rate-rule",
        "Priority":1,
        "Statement":{
            "RateBasedStatement":{
                "Limit":1000,
                "AggregateKeyType":"IP"
            }
        },
        "Action":{
            "Block":{

            }
        },
        "VisibilityConfig":{
            "SampledRequestsEnabled":true,
            "CloudWatchMetricsEnabled":true,
            "MetricName":"rate-rule"
        }
    }
]
```

出力:

```
{
    "Capacity":15
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「AWS WAF ウェブ ACL キャパシティーユニット (WCU)」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CheckCapacity」を参照してください。

### create-ip-set

次のコード例は、create-ip-set を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ウェブ ACL とルールグループで使用する IP セットを作成するには

次の create-ip-set コマンドは、単一のアドレス範囲仕様を持つ IP セットを作成します。

```
aws wafv2 create-ip-set \
    --name testip \
    --scope REGIONAL \
    --ip-address-version IPV4 \
    --addresses 198.51.100.0/16
```

出力:

```
{
    "Summary":{
        "ARN":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/ipset/testip/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "Description":"",
        "Name":"testip",
        "LockToken":"447e55ac-0000-0000-0000-86b67c17f8b5",
        "Id":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
    }
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「IP セットおよび正規表現パターンセット」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateIpSet」を参照してください。

### create-regex-pattern-set

次のコード例は、create-regex-pattern-set を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ウェブ ACL とルールグループで使用する正規表現パターンセットを作成するには

次の create-regex-pattern-set コマンドは、2 つの正規表現パターンを指定して正規表現パターンセットを作成します。

```
aws wafv2 create-regex-pattern-set \
    --name regexPatterSet01 \
    --scope REGIONAL \
    --description 'Test web-acl' \
    --regular-expression-list '[{"RegexString": "/[0-9]*/"},{"RegexString": "/[a-z]*/"}]'
```

出力:

```
{
    "Summary":{
        "ARN":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/regexpatternset/regexPatterSet01/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "Description":"Test web-acl",
        "Name":"regexPatterSet01",
        "LockToken":"0bc01e21-03c9-4b98-9433-6229cbf1ef1c",
        "Id":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
    }
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「IP セットおよび正規表現パターンセット」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateRegexPatternSet」を参照してください。

### create-rule-group

次のコード例は、create-rule-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ウェブ ACL で使用するカスタムルールグループを作成するには

次の create-rule-group コマンドは、リージョンで使用するカスタムルールグループを作成します。グループのルールステートメントは、JSON 形式のファイルで提供されます。

```
aws wafv2 create-rule-group \
    --name "TestRuleGroup" \
    --scope REGIONAL \
    --capacity 250 \
    --rules file://waf-rule.json \
    --visibility-
config SampledRequestsEnabled=true,CloudWatchMetricsEnabled=true,MetricName=TestRuleGroupMet
 \
    --region us-west-2
```

file://waf-rule.json の内容:

```
[
    {
        "Name":"basic-rule",
        "Priority":0,
        "Statement":{
            "AndStatement":{
                "Statements":[
                    {
                        "ByteMatchStatement":{
                            "SearchString":"example.com",
                            "FieldToMatch":{
                                "SingleHeader":{
                                    "Name":"host"
                                }
                            },
                            "TextTransformations":[
                                {
                                    "Priority":0,
                                    "Type":"LOWERCASE"
                                }
                            ],
                            "PositionalConstraint":"EXACTLY"
                        }
                    },
                    {
                        "GeoMatchStatement":{
                            "CountryCodes":[
                                "US",
```

```
                                "IN"
                            ]
                        }
                    }
                ]
            }
        },
        "Action":{
            "Allow":{

            }
        },
        "VisibilityConfig":{
            "SampledRequestsEnabled":true,
            "CloudWatchMetricsEnabled":true,
            "MetricName":"basic-rule"
        }
    }
]
```

出力:

```
{
    "Summary":{
        "ARN":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/rulegroup/
TestRuleGroup/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "Description":"",
        "Name":"TestRuleGroup",
        "LockToken":"7b3bcec2-374e-4c5a-b2b9-563bf47249f0",
        "Id":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
    }
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「独自のルールグループの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateRuleGroup」を参照してください。

### create-web-acl

次のコード例は、create-web-acl を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ウェブ ACL を作成するには

次の create-web-acl コマンドは、リージョンで使用するウェブ ACL を作成します。ウェブ ACL のルールステートメントは、JSON 形式のファイルで提供されます。

```
aws wafv2 create-web-acl \
    --name TestWebAcl \
    --scope REGIONAL \
    --default-action Allow={} \
    --visibility-
config SampledRequestsEnabled=true,CloudWatchMetricsEnabled=true,MetricName=TestWebAclMetric
 \
    --rules file://waf-rule.json \
    --region us-west-2
```

file://waf-rule.json の内容:

```
[
    {
        "Name":"basic-rule",
        "Priority":0,
        "Statement":{
            "AndStatement":{
                "Statements":[
                    {
                        "ByteMatchStatement":{
                            "SearchString":"example.com",
                            "FieldToMatch":{
                                "SingleHeader":{
                                    "Name":"host"
                                }
                            },
                            "TextTransformations":[
                                {
                                    "Priority":0,
                                    "Type":"LOWERCASE"
                                }
                            ],
                            "PositionalConstraint":"EXACTLY"
                        }
                    },
```

```
                    {
                        "GeoMatchStatement":{
                            "CountryCodes":[
                                "US",
                                "IN"
                            ]
                        }
                    }
                ]
            }
        },
        "Action":{
            "Allow":{

            }
        },
        "VisibilityConfig":{
            "SampledRequestsEnabled":true,
            "CloudWatchMetricsEnabled":true,
            "MetricName":"basic-rule"
        }
    }
]
```

出力:

```
{
    "Summary":{
        "ARN":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/TestWebAcl/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "Description":"",
        "Name":"TestWebAcl",
        "LockToken":"2294b3a1-eb60-4aa0-a86f-a3ae04329de9",
        "Id":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
    }
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「ウェブアクセスコントロールリスト ( ウェブ ACL ) の管理と使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateWebAcl」を参照してください。

### delete-ip-set

次のコード例は、delete-ip-set を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IP セットを削除するには

以下の delete-ip-set は指定した IP セットを削除します。この呼び出しには、呼び出しから取得できる ID、list-ip-sets、および呼び出しから取得できるロックトークン、list-ip-sets と get-ip-set が必要です。

```
aws wafv2 delete-ip-set \
    --name test1 \
    --scope REGIONAL \
    --id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --lock-token 46851772-db6f-459d-9385-49428812e357
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「IP セットおよび正規表現パターンセット」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteIpSet」を参照してください。

### delete-logging-configuration

次のコード例は、delete-logging-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ウェブ ACL でログ記録を無効にするには

次の delete-logging-configuration は、指定されたウェブ ACL からログ記録設定を削除します。

```
aws wafv2 delete-logging-configuration \
    --resource-arn arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/test/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「ウェブ ACL トラフィック情報のログ記録」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteLoggingConfiguration」を参照してください。

### delete-regex-pattern-set

次のコード例は、delete-regex-pattern-set を使用する方法を示しています。

AWS CLI

正規表現パターンセットを削除するには

次の delete-regex-pattern-set は、指定された正規表現パターンセットの設定を更新します。この呼び出しには、呼び出しから取得できる ID、list-regex-pattern-sets、および呼び出し list-regex-pattern-sets または呼び出し get-regex-pattern-set から取得できるロックトークンが必要です。

```
aws wafv2 delete-regex-pattern-set \
    --name regexPatterSet01 \
    --scope REGIONAL \
    --id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --lock-token 0bc01e21-03c9-4b98-9433-6229cbf1ef1c
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「IP セットおよび正規表現パターンセット」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteRegexPatternSet」を参照してください。

### delete-rule-group

次のコード例は、delete-rule-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムルールグループを削除するには

次の delete-rule-group は、指定されたカスタムルールグループを削除します。この呼び出しには、呼び出しから取得できる ID、list-rule-groups、および呼び出し list-rule-groups または呼び出し get-rule-group から取得できるロックトークンが必要です。

```
aws wafv2 delete-rule-group \
    --name TestRuleGroup \
    --scope REGIONAL \
    --id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --lock-token 7b3bcec2-0000-0000-0000-563bf47249f0
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「独自のルールグループの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteRuleGroup」を参照してください。

### delete-web-acl

次のコード例は、delete-web-acl を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ウェブ ACL を削除するには

次の delete-web-acl は、アカウントから指定されたウェブ ACL を削除します。ウェブ ACL は、リソースに関連付けられていない場合にのみ削除できます。この呼び出しには、呼び出しから取得できる ID、list-web-acls、および呼び出し list-web-acls または呼び出し get-web-acl から取得できるロックトークンが必要です。

```
aws wafv2 delete-web-acl \
    --name test \
    --scope REGIONAL \
    --id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --lock-token ebab4ed2-155e-4c9a-9efb-e4c45665b1f5
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「ウェブアクセスコントロールリスト ( ウェブ ACL ) の管理と使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteWebAcl」を参照してください。

### describe-managed-rule-group

次のコード例は、describe-managed-rule-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

マネージドルールグループの説明を取得するには

次の describe-managed-rule-group は、AWS マネージドルールグループの説明を取得します。

```
aws wafv2 describe-managed-rule-group \
    --vendor-name AWS \
    --name AWSManagedRulesCommonRuleSet \
    --scope REGIONAL
```

出力:

```
{
    "Capacity": 700,
    "Rules": [
        {
            "Name": "NoUserAgent_HEADER",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "UserAgent_BadBots_HEADER",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "SizeRestrictions_QUERYSTRING",
            "Action": {
```

```
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "SizeRestrictions_Cookie_HEADER",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "SizeRestrictions_BODY",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "SizeRestrictions_URIPATH",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "EC2MetaDataSSRF_BODY",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "EC2MetaDataSSRF_COOKIE",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "EC2MetaDataSSRF_URIPATH",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "EC2MetaDataSSRF_QUERYARGUMENTS",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
```

```
        },
        {
            "Name": "GenericLFI_QUERYARGUMENTS",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            }
            "Name": "GenericLFI_URIPATH",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "GenericLFI_BODY",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "RestrictedExtensions_URIPATH",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "RestrictedExtensions_QUERYARGUMENTS",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "GenericRFI_QUERYARGUMENTS",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "GenericRFI_BODY",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
```

```
        {
            "Name": "GenericRFI_URIPATH",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "CrossSiteScripting_COOKIE",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "CrossSiteScripting_QUERYARGUMENTS",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "CrossSiteScripting_BODY",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "CrossSiteScripting_URIPATH",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「マネージドルールグループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeManagedRuleGroup」を参照してください。

### `disassociate-web-acl`

次のコード例は、`disassociate-web-acl` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS リソースからウェブ ACL の関連付けを解除するには

次の disassociate-web-acl の例では、指定された Application Load Balancer から既存のウェブ ACL 関連付けを削除します。

```
aws wafv2 disassociate-web-acl \
    --resource-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:loadbalancer/app/waf-cli-alb/1ea17125f8b25a2a \
    --region us-west-2
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「ウェブ ACL と AWS リソースの関連付けまたは関連付け解除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateWebAcl」を参照してください。

### get-ip-set

次のコード例は、get-ip-set を使用する方法を示しています。

AWS CLI

特定の IP セットを取得するには

次の get-ip-set は、指定された名前、スコープ、および ID を持つ IP セットを取得します。コマンド create-ip-set と list-ip-sets から IP セットの ID を取得できます。

```
aws wafv2 get-ip-set \
    --name testip \
    --scope REGIONAL \
    --id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "IPSet":{
        "Description":"",
        "Name":"testip",
        "IPAddressVersion":"IPV4",
```

```
        "Id":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE1111",
        "ARN":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/ipset/testip/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE1111",
        "Addresses":[
            "192.0.2.0/16"
        ]
    },
    "LockToken":"447e55ac-2396-4c6d-b9f9-86b67c17f8b5"
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「IP セットおよび正規表現パターンセット」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetIpSet」を参照してください。

### get-logging-configuration

次のコード例は、get-logging-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ウェブ ACL のログ記録設定を取得するには

次の get-logging-configuration は、指定されたウェブ ACL のログ記録設定を取得します。

```
aws wafv2 get-logging-configuration \
    --resource-arn arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/test/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222 \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "LoggingConfiguration":{
        "ResourceArn":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/test/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
        "RedactedFields":[
            {
                "Method":{

                }
```

```
            }
        ],
        "LogDestinationConfigs":[
            "arn:aws:firehose:us-west-2:123456789012:deliverystream/aws-waf-logs-
custom-transformation"
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「ウェブ ACL トラフィック情報のログ記録」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetLoggingConfiguration」を参照してください。

### get-rate-based-statement-managed-keys

次のコード例は、get-rate-based-statement-managed-keys を使用する方法を示しています。

AWS CLI

レートベースのルールでブロックされている IP アドレスのリストを取得するには

次の get-rate-based-statement-managed-keys は、リージョンアプリケーションに使用されているレートベースのルールによって現在ブロックされている IP アドレスを取得します。

```
aws wafv2 get-rate-based-statement-managed-keys \
    --scope REGIONAL \
    --web-acl-name testwebacl2 \
    --web-acl-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --rule-name ratebasedtest
```

出力:

```
{
    "ManagedKeysIPV4":{
        "IPAddressVersion":"IPV4",
        "Addresses":[
            "198.51.100.0/32"
        ]
    },
```

```
    "ManagedKeysIPV6":{
        "IPAddressVersion":"IPV6",
        "Addresses":[

        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「レートベースのルールステートメント」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRateBasedStatementManagedKeys」を参照してください。

### get-regex-pattern-set

次のコード例は、get-regex-pattern-set を使用する方法を示しています。

AWS CLI

特定の正規表現パターンセットを取得するには

次の get-regex-pattern-set は、指定された名前、スコープ、リージョン、および ID を持つ正規表現パターンセットを取得します。コマンド create-regex-pattern-set と list-regex-pattern-sets から正規表現パターンセットの ID を取得できます。

```
aws wafv2 get-regex-pattern-set \
    --name regexPatterSet01 \
    --scope REGIONAL \
    --id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "RegexPatternSet":{
        "Description":"Test web-acl",
        "RegularExpressionList":[
            {
                "RegexString":"/[0-9]*/"
            },
            {
```

```
                "RegexString":"/[a-z]*/"
            }
        ],
        "Name":"regexPatterSet01",
        "ARN":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/regexpatternset/
regexPatterSet01/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "Id":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
    },
    "LockToken":"c8abf33f-b6fc-46ae-846e-42f994d57b29"
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「IP セットおよび正規表現パターンセット」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRegexPatternSet」を参照してください。

### get-rule-group

次のコード例は、get-rule-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

特定のカスタムルールグループを取得するには

次の get-rule-group は、指定された名前、スコープ、および ID を持つカスタムルールグループを取得します。コマンド create-rule-group と list-rule-groups からルールグループの ID を取得できます。

```
aws wafv2 get-rule-group \
    --name ff \
    --scope REGIONAL \
    --id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "RuleGroup":{
        "Capacity":1,
        "Description":"",
        "Rules":[
            {
```

```
                "Priority":0,
                "Action":{
                    "Block":{

                    }
                },
                "VisibilityConfig":{
                    "SampledRequestsEnabled":true,
                    "CloudWatchMetricsEnabled":true,
                    "MetricName":"jj"
                },
                "Name":"jj",
                "Statement":{
                    "SizeConstraintStatement":{
                        "ComparisonOperator":"LE",
                        "TextTransformations":[
                            {
                                "Priority":0,
                                "Type":"NONE"
                            }
                        ],
                        "FieldToMatch":{
                            "UriPath":{

                            }
                        },
                        "Size":7
                    }
                }
            }
        ],
        "VisibilityConfig":{
            "SampledRequestsEnabled":true,
            "CloudWatchMetricsEnabled":true,
            "MetricName":"ff"
        },
        "Id":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "ARN":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/rulegroup/ff/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "Name":"ff"
    },
    "LockToken":"485458c9-1830-4234-af31-ec4d52ced1b3"
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「独自のルールグループの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRuleGroup」を参照してください。

### get-sampled-requests

次のコード例は、get-sampled-requests を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ウェブ ACL のウェブリクエストのサンプルを取得するには

次の get-sampled-requests は、指定されたウェブ ACL、ルールメトリクス、時間枠のサンプルされたウェブリクエストを取得します。

```
aws wafv2 get-sampled-requests \
    --web-acl-arn arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/test-cli/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --rule-metric-name AWS-AWSManagedRulesSQLiRuleSet \
    --scope=REGIONAL \
    --time-window StartTime=2020-02-12T20:00Z,EndTime=2020-02-12T21:10Z \
    --max-items 100
```

出力:

```
{
    "TimeWindow": {
    "EndTime": 1581541800.0,
    "StartTime": 1581537600.0
    },
    "SampledRequests": [
        {
            "Action": "BLOCK",
            "Timestamp": 1581541799.564,
            "RuleNameWithinRuleGroup": "AWS#AWSManagedRulesSQLiRuleSet#SQLi_BODY",
            "Request": {
                "Country": "US",
                "URI": "/",
                "Headers": [
                    {
                        "Name": "Host",
```

```
                        "Value": "alb-test-1EXAMPLE1.us-east-1.elb.amazonaws.com"
                    },
                    {
                        "Name": "Content-Length",
                        "Value": "7456"
                    },
                    {
                        "Name": "User-Agent",
                        "Value": "curl/7.53.1"
                    },
                    {
                        "Name": "Accept",
                        "Value": "/"
                    },
                    {
                        "Name": "Content-Type",
                        "Value": "application/x-www-form-urlencoded"
                    }
                ],
                "ClientIP": "198.51.100.08",
                "Method": "POST",
                "HTTPVersion": "HTTP/1.1"
            },
            "Weight": 1
        },
        {
            "Action": "BLOCK",
            "Timestamp": 1581541799.988,
            "RuleNameWithinRuleGroup": "AWS#AWSManagedRulesSQLiRuleSet#SQLi_BODY",
            "Request": {
                "Country": "US",
                "URI": "/",
                "Headers": [
                    {
                        "Name": "Host",
                        "Value": "alb-test-1EXAMPLE1.us-east-1.elb.amazonaws.com"
                    },
                    {
                        "Name": "Content-Length",
                        "Value": "7456"
                    },
                    {
                        "Name": "User-Agent",
                        "Value": "curl/7.53.1"
```

```
                    },
                    {
                        "Name": "Accept",
                        "Value": "/"
                    },
                    {
                        "Name": "Content-Type",
                        "Value": "application/x-www-form-urlencoded"
                    }
                ],
                "ClientIP": "198.51.100.08",
                "Method": "POST",
                "HTTPVersion": "HTTP/1.1"
            },
            "Weight": 3
        },
        {
            "Action": "BLOCK",
            "Timestamp": 1581541799.846,
            "RuleNameWithinRuleGroup": "AWS#AWSManagedRulesSQLiRuleSet#SQLi_BODY",
            "Request": {
                "Country": "US",
                "URI": "/",
                "Headers": [
                    {
                        "Name": "Host",
                        "Value": "alb-test-1EXAMPLE1.us-east-1.elb.amazonaws.com"
                    },
                    {
                        "Name": "Content-Length",
                        "Value": "7456"
                    },
                    {
                        "Name": "User-Agent",
                        "Value": "curl/7.53.1"
                    },
                    {
                        "Name": "Accept",
                        "Value": "/"
                    },
                    {
                        "Name": "Content-Type",
                        "Value": "application/x-www-form-urlencoded"
                    }
```

```
                ],
                "ClientIP": "198.51.100.08",
                "Method": "POST",
                "HTTPVersion": "HTTP/1.1"
            },
            "Weight": 1
        },
        {
            "Action": "BLOCK",
            "Timestamp": 1581541799.4,
            "RuleNameWithinRuleGroup": "AWS#AWSManagedRulesSQLiRuleSet#SQLi_BODY",
            "Request": {
                "Country": "US",
                "URI": "/",
                "Headers": [
                    {
                        "Name": "Host",
                        "Value": "alb-test-1EXAMPLE1.us-east-1.elb.amazonaws.com"
                    },
                    {
                        "Name": "Content-Length",
                        "Value": "7456"
                    },
                    {
                        "Name": "User-Agent",
                        "Value": "curl/7.53.1"
                    },
                    {
                        "Name": "Accept",
                        "Value": "/"
                    },
                    {
                        "Name": "Content-Type",
                        "Value": "application/x-www-form-urlencoded"
                    }
                ],
                "ClientIP": "198.51.100.08",
                "Method": "POST",
                "HTTPVersion": "HTTP/1.1"
            },
            "Weight": 1
        }
    ],
    "PopulationSize": 4
```

```
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「ウェブリクエストのサンプルの表示」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSampledRequests」を参照してください。

### get-web-acl-for-resource

次のコード例は、get-web-acl-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS リソースに関連付けられているウェブ ACL を取得するには

次の get-web-acl-for-resource は、指定されたリソースに関連付けられているウェブ ACL の JSON を取得します。

```
aws wafv2 get-web-acl-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:loadbalancer/app/waf-cli-alb/1ea17125f8b25a2a
```

出力:

```
{
    "WebACL":{
        "Capacity":3,
        "Description":"",
        "Rules":[
            {
                "Priority":1,
                "Action":{
                    "Block":{

                    }
                },
                "VisibilityConfig":{
                    "SampledRequestsEnabled":true,
                    "CloudWatchMetricsEnabled":true,
                    "MetricName":"testrule01"
                },
                "Name":"testrule01",
```

```
                "Statement":{
                    "AndStatement":{
                        "Statements":[
                            {
                                "ByteMatchStatement":{
                                    "PositionalConstraint":"EXACTLY",
                                    "TextTransformations":[
                                        {
                                            "Priority":0,
                                            "Type":"NONE"
                                        }
                                    ],
                                    "SearchString":"dGVzdHN0cmluZw==",
                                    "FieldToMatch":{
                                        "UriPath":{

                                        }
                                    }
                                }
                            },
                            {
                                "SizeConstraintStatement":{
                                    "ComparisonOperator":"EQ",
                                    "TextTransformations":[
                                        {
                                            "Priority":0,
                                            "Type":"NONE"
                                        }
                                    ],
                                    "FieldToMatch":{
                                        "QueryString":{

                                       }
                                    },
                                    "Size":0
                                }
                            }
                        ]
                    }
                }
            }
        ],
        "VisibilityConfig":{
            "SampledRequestsEnabled":true,
```

```
            "CloudWatchMetricsEnabled":true,
            "MetricName":"test01"
        },
        "DefaultAction":{
            "Allow":{

            }
        },
        "Id":"9a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111  ",
        "ARN":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/test01/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111  ",
        "Name":"test01"
    }
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「ウェブ ACL と AWS リソースの関連付けまたは関連付け解除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetWebAclForResource」を参照してください。

### get-web-acl

次のコード例は、get-web-acl を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ウェブ ACL を取得するには

次の get-web-acl は、指定された名前、スコープ、および ID を持つウェブ ACL を取得します。コマンド create-web-acl と list-web-acls からウェブ ACL の ID を取得できます。

```
aws wafv2 get-web-acl \
    --name test01 \
    --scope REGIONAL \
    --id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "WebACL":{
        "Capacity":3,
        "Description":"",
```

```
        "Rules":[
            {
                "Priority":1,
                "Action":{
                    "Block":{

                    }
                },
                "VisibilityConfig":{
                   "SampledRequestsEnabled":true,
                    "CloudWatchMetricsEnabled":true,
                    "MetricName":"testrule01"
                },
                "Name":"testrule01",
                "Statement":{
                    "AndStatement":{
                        "Statements":[
                            {
                                "ByteMatchStatement":{
                                    "PositionalConstraint":"EXACTLY",
                                    "TextTransformations":[
                                        {
                                            "Priority":0,
                                            "Type":"NONE"
                                        }
                                    ],
                                    "SearchString":"dGVzdHN0cmluZw==",
                                    "FieldToMatch":{
                                        "UriPath":{

                                        }
                                    }
                                }
                            },
                            {
                                "SizeConstraintStatement":{
                                    "ComparisonOperator":"EQ",
                                    "TextTransformations":[
                                        {
                                            "Priority":0,
                                            "Type":"NONE"
                                        }
                                    ],
                                    "FieldToMatch":{
```

```
                                        "QueryString":{

                                        }
                                    },
                                    "Size":0
                                }
                            }
                        ]
                    }
                }
            }
        ],
        "VisibilityConfig":{
            "SampledRequestsEnabled":true,
            "CloudWatchMetricsEnabled":true,
            "MetricName":"test01"
        },
        "DefaultAction":{
            "Allow":{

            }
        },
        "Id":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "ARN":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/test01/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "Name":"test01"
    },
    "LockToken":"e3db7e2c-d58b-4ee6-8346-6aec5511c6fb"
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「ウェブアクセスコントロールリスト（ウェブ ACL）の管理と使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetWebAcl」を参照してください。

### list-available-managed-rule-groups

次のコード例は、list-available-managed-rule-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

マネージドルールグループを取得するには

次の list-available-managed-rule-groups は、ウェブ ACL で使用できるマネージドルールグループすべてのリストを返します。

```
aws wafv2 list-available-managed-rule-groups \
    --scope REGIONAL
```

出力:

```
{
   "ManagedRuleGroups": [
       {
           "VendorName": "AWS",
           "Name": "AWSManagedRulesCommonRuleSet",
           "Description": "Contains rules that are generally applicable to web
applications. This provides protection against exploitation of a wide range of
vulnerabilities, including those described in OWASP publications and common Common
Vulnerabilities and Exposures (CVE)."
       },
       {
           "VendorName": "AWS",
           "Name": "AWSManagedRulesAdminProtectionRuleSet",
           "Description": "Contains rules that allow you to block external access
to exposed admin pages. This may be useful if you are running third-party software
or would like to reduce the risk of a malicious actor gaining administrative access
to your application."
       },
       {
           "VendorName": "AWS",
           "Name": "AWSManagedRulesKnownBadInputsRuleSet",
           "Description": "Contains rules that allow you to block request patterns
that are known to be invalid and are associated with exploitation or discovery of
vulnerabilities. This can help reduce the risk of a malicious actor discovering a
vulnerable application."
       },
       {
           "VendorName": "AWS",
           "Name": "AWSManagedRulesSQLiRuleSet",
```

```
            "Description": "Contains rules that allow you to block request patterns
associated with exploitation of SQL databases, like SQL injection attacks. This can
help prevent remote injection of unauthorized queries."
        },
        {
            "VendorName": "AWS",
            "Name": "AWSManagedRulesLinuxRuleSet",
            "Description": "Contains rules that block request patterns associated
with exploitation of vulnerabilities specific to Linux, including LFI attacks. This
can help prevent attacks that expose file contents or execute code for which the
attacker should not have had access."
        },
        {
            "VendorName": "AWS",
            "Name": "AWSManagedRulesUnixRuleSet",
            "Description": "Contains rules that block request patterns associated
with exploiting vulnerabilities specific to POSIX/POSIX-like OS, including LFI
attacks. This can help prevent attacks that expose file contents or execute code
for which access should not been allowed."
        },
        {
            "VendorName": "AWS",
            "Name": "AWSManagedRulesWindowsRuleSet",
            "Description": "Contains rules that block request patterns associated
with exploiting vulnerabilities specific to Windows, (e.g., PowerShell commands).
This can help prevent exploits that allow attacker to run unauthorized commands or
execute malicious code."
        },
        {
            "VendorName": "AWS",
            "Name": "AWSManagedRulesPHPRuleSet",
            "Description": "Contains rules that block request patterns associated
with exploiting vulnerabilities specific to the use of the PHP, including injection
of unsafe PHP functions. This can help prevent exploits that allow an attacker to
remotely execute code or commands."
        },
        {
            "VendorName": "AWS",
            "Name": "AWSManagedRulesWordPressRuleSet",
            "Description": "The WordPress Applications group contains rules that
block request patterns associated with the exploitation of vulnerabilities specific
to WordPress sites."
        },
        {
```

```
            "VendorName": "AWS",
            "Name": "AWSManagedRulesAmazonIpReputationList",
            "Description": "This group contains rules that are based on Amazon
 threat intelligence. This is useful if you would like to block sources associated
 with bots or other threats."
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「マネージドルールグループ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAvailableManagedRuleGroups」を参照してください。

### list-ip-sets

次のコード例は、list-ip-sets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

IP セットのリストを取得するには

次の list-ip-sets は、リージョンスコープを持つアカウントのすべての IP セットを取得します。

```
aws wafv2 list-ip-sets \
    --scope REGIONAL
```

出力:

```
{
    "IPSets":[
        {
            "ARN":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/ipset/testip/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "Description":"",
            "Name":"testip",
            "LockToken":"0674c84b-0304-47fe-8728-c6bff46af8fc",
            "Id":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111  "
        }
```

```
    ],
    "NextMarker":"testip"
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「IP セットおよび正規表現パターンセット」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListIpSets」を参照してください。

### list-logging-configurations

次のコード例は、list-logging-configurations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リージョンのすべてのログ記録設定のリストを取得するには

次の list-logging-configurations は、us-west-2 リージョンでリージョンでの使用がスコープされているウェブ ACL のすべてのログ記録設定を取得します。

```
aws wafv2 list-logging-configurations \
    --scope REGIONAL \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "LoggingConfigurations":[
        {
            "ResourceArn":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/
test-2/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "RedactedFields":[
                {
                    "QueryString":{

                    }
                }
            ],
            "LogDestinationConfigs":[
                "arn:aws:firehose:us-west-2:123456789012:deliverystream/aws-waf-
logs-test"
```

```
            ]
        },
        {
            "ResourceArn":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/
test/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "RedactedFields":[
                {
                    "Method":{

                    }
                }
            ],
            "LogDestinationConfigs":[
                "arn:aws:firehose:us-west-2:123456789012:deliverystream/aws-waf-
logs-custom-transformation"
            ]
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「ウェブ ACL トラフィック情報のログ記録」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListLoggingConfigurations」を参照してください。

### list-regex-pattern-sets

次のコード例は、list-regex-pattern-sets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

正規表現パターンセットのリストを取得するには

次の list-regex-pattern-sets は、リージョン us-west-2 で定義されているアカウントのすべての正規表現パターンセットを取得します。

```
aws wafv2 list-regex-pattern-sets \
--scope REGIONAL \
--region us-west-2
```

出力:

```
{
    "NextMarker":"regexPatterSet01",
    "RegexPatternSets":[
        {
            "ARN":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/regexpatternset/
regexPatterSet01/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "Description":"Test web-acl",
            "Name":"regexPatterSet01",
            "LockToken":"f17743f7-0000-0000-0000-19a8b93bfb01",
            "Id":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「IP セットおよび正規表現パターンセット」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListRegexPatternSets」を参照してください。

### list-resources-for-web-acl

次のコード例は、list-resources-for-web-acl を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ウェブ ACL に関連付けられたリソースを取得するには

次の list-resources-for-web-acl は、us-west-2 リージョン内の指定されたウェブ ACL に現在関連付けられている API Gateway REST API リソースを取得します。

```
aws wafv2 list-resources-for-web-acl \
    --web-acl-arn arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/TestWebAcl/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --resource-type API_GATEWAY \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "ResourceArns": [
```

```
        "arn:aws:apigateway:us-west-2::/restapis/EXAMPLE111/stages/testing"
    ]
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「ウェブ ACL と AWS リソースの関連付けまたは関連付け解除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListResourcesForWebAcl」を参照してください。

### list-rule-groups

次のコード例は、list-rule-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムルールグループのリストを取得するには

次の list-rule-groups は、指定されたスコープとリージョンの場所のアカウントに定義されているすべてのカスタムルールグループを取得します。

```
aws wafv2 list-rule-groups \
    --scope REGIONAL \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "RuleGroups":[
        {
            "ARN":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/rulegroup/
TestRuleGroup/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "Description":"",
            "Name":"TestRuleGroup",
            "LockToken":"1eb5ec48-0000-0000-0000-ee9b906c541e",
            "Id":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
        },
        {
            "ARN":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/rulegroup/test/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "Description":"",
```

```
            "Name":"test",
            "LockToken":"b0f4583e-998b-4880-9069-3fbe45738b43",
            "Id":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222"
        }
    ],
    "NextMarker":"test"
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「独自のルールグループの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListRuleGroups」を参照してください。

### `list-tags-for-resource`

次のコード例は、`list-tags-for-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS WAF リソースのすべてのタグを取得するには

次の `list-tags-for-resource` は、指定されたウェブ ACL のすべてのタグキーと値のペアのリストを取得します。

```
aws wafv2 list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/testwebacl2/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
    "NextMarker":"",
    "TagInfoForResource":{
        "ResourceARN":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/testwebacl2/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "TagList":[

        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「AWS WAF の開始方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### `list-web-acls`

次のコード例は、`list-web-acls` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

スコープのウェブ ACL を取得するには

次の `list-web-acls` は、指定されたスコープのアカウントに定義されているすべてのウェブ ACL を取得します。

```
aws wafv2 list-web-acls \
    --scope REGIONAL
```

出力:

```
{
    "NextMarker":"Testt",
    "WebACLs":[
        {
            "ARN":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/Testt/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "Description":"sssss",
            "Name":"Testt",
            "LockToken":"7f36cb30-74ef-4cff-8cd4-a77e1aba1746",
            "Id":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「ウェブアクセスコントロールリスト ( ウェブ ACL ) の管理と使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListWebAcls」を参照してください。

### put-logging-configuration

次のコード例は、put-logging-configuration を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ウェブ ACL にログ記録設定を追加するには

次の put-logging-configuration は、Amazon Kinesis Data Firehose ログ記録設定 aws-waf-logs-custom-transformation を指定されたウェブ ACL に追加します(ログから編集されるフィールドはありません)。

```
aws wafv2 put-logging-configuration \
    --logging-configuration ResourceArn=arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/test-cli/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111,LogDestinationConfigs=arn:aws:firehose:us-west-2:123456789012:deliverystream/aws-waf-logs-custom-transformation \
            --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "LoggingConfiguration":{
        "ResourceArn":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/test-cli/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "LogDestinationConfigs":[
            "arn:aws:firehose:us-west-2:123456789012:deliverystream/aws-waf-logs-custom-transformation"
        ]
    }
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「ウェブ ACL トラフィック情報のログ記録」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutLoggingConfiguration」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS WAF リソースにタグを追加するには

次の tag-resource の例では、指定されたウェブ ACL に「Name」のキーと「AWSWAF」の値セットを持つタグを追加します。

```
aws wafv2 tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/
apiGatewayWebAcl/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --tags Key=Name,Value=AWSWAF
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「AWS WAF の開始方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AWS WAF リソースからタグを削除するには

次の untag-resource の例では、キー名 KeyName を持つタグを指定されたウェブ ACL から削除します。

```
aws wafv2 untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/
apiGatewayWebAcl/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --tag-keys "KeyName"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「AWS WAF の開始方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-ip-set

次のコード例は、update-ip-set を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存の IP セットの設定を変更するには

次の update-ip-set は、指定された IP セットの設定を更新します。この呼び出しには、呼び出しから取得できる ID、list-ip-sets、および呼び出しから取得できるロックトークン、list-ip-sets と get-ip-set が必要です。この呼び出しは、後続の更新に使用できるロックトークンも返します。

```
aws wafv2 update-ip-set \
    --name testip \
    --scope REGIONAL \
    --id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --addresses 198.51.100.0/16 \
    --lock-token 447e55ac-2396-4c6d-b9f9-86b67c17f8b5
```

出力:

```
{
    "NextLockToken": "0674c84b-0304-47fe-8728-c6bff46af8fc"
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「IP セットおよび正規表現パターンセット」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateIpSet」を参照してください。

### update-regex-pattern-set

次のコード例は、update-regex-pattern-set を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存の正規表現パターンセットの設定を変更するには

次の update-regex-pattern-set は、指定された正規表現パターンセットの設定を更新します。この呼び出しには、呼び出しから取得できる ID、list-regex-pattern-sets、およ

び呼び出しから取得できるロックトークン、list-regex-pattern-sets と get-regex-pattern-set が必要です。この呼び出しは、後続の更新に使用できるロックトークンも返します。

```
aws wafv2 update-regex-pattern-set \
    --name ExampleRegex \
    --scope REGIONAL \
    --id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --regular-expression-list RegexString="^.+$"  \
    --lock-token ed207e9c-82e9-4a77-aadd-81e6173ab7eb
```

出力:

```
{
    "NextLockToken": "12ebc73e-fa68-417d-a9b8-2bdd761a4fa5"
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「IP セットおよび正規表現パターンセット」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateRegexPatternSet」を参照してください。

### update-rule-group

次のコード例は、update-rule-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムルールグループを更新するには

次の update-rule-group は、既存のカスタムルールグループの可視性設定を変更します。この呼び出しには、呼び出しから取得できる ID、list-rule-groups、および呼び出しから取得できるロックトークン、list-rule-groups と get-rule-group が必要です。この呼び出しは、後続の更新に使用できるロックトークンも返します。

```
aws wafv2 update-rule-group \
    --name TestRuleGroup \
    --scope REGIONAL \
    --id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
```

```
    --lock-token 7b3bcec2-0000-0000-0000-563bf47249f0 \
    --visibility-
config SampledRequestsEnabled=false,CloudWatchMetricsEnabled=false,MetricName=TestMetricsFor
 \
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "NextLockToken": "1eb5ec48-0000-0000-0000-ee9b906c541e"
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「独自のルールグループの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateRuleGroup」を参照してください。

### update-web-acl

次のコード例は、update-web-acl を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ウェブ ACL を更新するには

次の update-web-acl は、既存のウェブ ACL の設定を変更します。この呼び出しには、呼び出しから取得できる ID、list-web-acls、および呼び出し get-web-acl から取得できるロックトークンおよびその他の設定が必要です。この呼び出しは、後続の更新に使用できるロックトークンも返します。

```
aws wafv2 update-web-acl \
    --name TestWebAcl \
    --scope REGIONAL \
    --id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --lock-token 2294b3a1-0000-0000-0000-a3ae04329de9 \
    --default-action Block={} \
    --visibility-
config SampledRequestsEnabled=false,CloudWatchMetricsEnabled=false,MetricName=NewMetricTestW
 \
    --rules file://waf-rule.json \
```

```
    --region us-west-2
```

出力:

```
{
    "NextLockToken": "714a0cfb-0000-0000-0000-2959c8b9a684"
}
```

詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield Advanced デベロッパーガイド」の「ウェブアクセスコントロールリスト（ウェブ ACL）の管理と使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateWebAcl」を参照してください。

## AWS CLI を使った WorkDocs の例

次のコードサンプルは、WorkDocs で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `abort-document-version-upload`

次のコード例は、`abort-document-version-upload` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドキュメントバージョンのアップロードを停止するには

この例では、以前に開始されたドキュメントバージョンのアップロードを停止します。

コマンド:

```
aws workdocs abort-document-version-upload --document-
id feaba64d4efdf271c2521b60a2a44a8f057e84beaabbe22f01267313209835f2 --version-
id 1536773972914-ddb67663e782e7ce8455ebc962217cf9f9e47b5a9a702e5c84dcccd417da9313
```

出力:

```
None
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンスの」の「AbortDocumentVersionUpload」を参照してください。

### activate-user

次のコード例は、activate-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーをアクティブ化するには

この例では、非アクティブなユーザーをアクティブ化します。

コマンド:

```
aws workdocs activate-user --user-
id "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c"
```

出力:

```
{
  "User": {
      "Id": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c",
      "Username": "exampleUser",
      "EmailAddress": "exampleUser@site.awsapps.com",
      "GivenName": "Example",
      "Surname": "User",
      "OrganizationId": "d-926726012c",
```

```
      "RootFolderId":
 "75f67c183aa1217409ac87576a45c03a5df5e6d8c51c35c01669970538e86cd0",
      "RecycleBinFolderId":
 "642b7dd3e60b14204534f3df7b1959e01b5d170f8c2707f410e40a8149120a57",
      "Status": "ACTIVE",
      "Type": "MINIMALUSER",
      "CreatedTimestamp": 1521226107.747,
      "ModifiedTimestamp": 1525297406.462,
      "Storage": {
          "StorageUtilizedInBytes": 0,
          "StorageRule": {
              "StorageAllocatedInBytes": 0,
              "StorageType": "QUOTA"
          }
      }
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ActivateUser」を参照してください。

### add-resource-permissions

次のコード例は、add-resource-permissions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースのアクセス許可を追加するには

この例では、指定されたプリンシパルのリソースにアクセス許可を追加します。

コマンド:

```
aws workdocs add-resource-permissions --resource-
id d90d93c1fe44bad0c8471e973ebaab339090401a95e777cffa58e977d2983b65 --
principals Id=anonymous,Type=ANONYMOUS,Role=VIEWER
```

出力:

```
{
  "ShareResults": [
```

```
      {
          "PrincipalId": "anonymous",
          "Role": "VIEWER",
          "Status": "SUCCESS",
          "ShareId":
 "d90d93c1fe44bad0c8471e973ebaab339090401a95e777cffa58e977d2983b65",
          "StatusMessage": ""
      }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AddResourcePermissions」を参照してください。

### create-comment

次のコード例は、create-comment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

新しいコメントを追加するには

この例では、指定されたドキュメントバージョンに新しいコメントを追加します。

コマンド:

```
aws workdocs create-comment --document-
id 15df51e0335cfcc6a2e4de9dd8be9f22ee40545ad9176f54758dcf903be982d3 --version-
id 1521672507741-9f7df0ea5dd0b121c4f3564a0c7c0b4da95cd12c635d3c442af337a88e297920 --
text "This is a comment."
```

出力:

```
{
  "Comment": {
      "CommentId": "1534799058197-
c7f5c84de9115875bbca93e0367bbebac609541d461636b760849b88b1609dd5",
      "ThreadId": "1534799058197-
c7f5c84de9115875bbca93e0367bbebac609541d461636b760849b88b1609dd5",
      "Text": "This is a comment.",
      "Contributor": {
          "Id": "arn:aws:iam::123456789123:user/exampleUser",
```

```
            "Username": "exampleUser",
            "GivenName": "Example",
            "Surname": "User",
            "Status": "ACTIVE"
        },
        "CreatedTimestamp": 1534799058.197,
        "Status": "PUBLISHED",
        "Visibility": "PUBLIC"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateComment」を参照してください。

### create-custom-metadata

次のコード例は、create-custom-metadata を使用する方法を示しています。

AWS CLI

カスタムメタデータを作成するには

この例では、指定されたドキュメントのカスタムメタデータを作成します。

コマンド:

```
aws workdocs create-custom-metadata --resource-
id d90d93c1fe44bad0c8471e973ebaab339090401a95e777cffa58e977d2983b65 --custom-
metadata KeyName1=example,KeyName2=example2
```

出力:

```
None
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateCustomMetadata」を参照してください。

### create-folder

次のコード例は、create-folder を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フォルダを作成するには

この例では、フォルダを作成します。

コマンド:

```
aws workdocs create-folder --name documents --parent-folder-
id 1ece93e5fe75315c7407c4967918b4fd9da87ddb2a588e67b7fdaf4a98fde678
```

出力:

```
{
  "Metadata": {
      "Id": "50893c0af679524d1a0e0651130ed6d073e1a05f95bd12c42dcde5d35634ed08",
      "Name": "documents",
      "CreatorId": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c",
      "ParentFolderId":
 "1ece93e5fe75315c7407c4967918b4fd9da87ddb2a588e67b7fdaf4a98fde678",
      "CreatedTimestamp": 1534450467.622,
      "ModifiedTimestamp": 1534450467.622,
      "ResourceState": "ACTIVE",
      "Signature": "",
      "Size": 0,
      "LatestVersionSize": 0
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateFolder」を参照してください。

### create-labels

次のコード例は、create-labels を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ラベルを作成するには

この例では、ドキュメントの一連のラベルを作成します。

コマンド:

```
aws workdocs create-labels --resource-
id d90d93c1fe44bad0c8471e973ebaab339090401a95e777cffa58e977d2983b65 --
labels "documents" "examples" "my_documents"
```

出力:

```
None
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateLabels」を参照してください。

### create-notification-subscription

次のコード例は、create-notification-subscription を使用する方法を示しています。

AWS CLI

通知サブスクリプションを作成するには

次の create-notification-subscription の例では、指定された Amazon WorkDocs 組織の通知サブスクリプションを設定します。

```
aws workdocs create-notification-subscription \
    --organization-id d-123456789c \
    --protocol HTTPS \
    --subscription-type ALL \
    --notification-endpoint "https://example.com/example"
```

出力:

```
{
    "Subscription": {
        "SubscriptionId": "123ab4c5-678d-901e-f23g-45h6789j0123",
        "EndPoint": "https://example.com/example",
        "Protocol": "HTTPS"
    }
}
```

詳細については、「Amazon WorkDocs デベロッパーガイド」の「通知のサブスクライブ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateNotificationSubscription」を参照してください。

### create-user

次のコード例は、create-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

新しいユーザーを作成するには

この例では、Simple AD ディレクトリまたは Microsoft AD ディレクトリに新しいユーザーを作成します。

コマンド:

```
aws workdocs create-user --organization-id d-926726012c --username exampleUser2
 --email-address exampleUser2@site.awsapps.com --given-name example2Name --
surname example2Surname --password examplePa$$w0rd
```

出力:

```
{
  "User": {
      "Id": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c",
      "Username": "exampleUser2",
      "EmailAddress": "exampleUser2@site.awsapps.com",
      "GivenName": "example2Name",
      "Surname": "example2Surname",
      "OrganizationId": "d-926726012c",
      "RootFolderId":
 "35b886cb17198cbd547655e58b025dff0cf34aaed638be52009567e23dc67390",
      "RecycleBinFolderId":
 "9858c3e9ed4c2460dde9aadb4c69fde998070dd46e5e985bd08ec6169ea249ff",
      "Status": "ACTIVE",
      "Type": "MINIMALUSER",
      "CreatedTimestamp": 1535478836.584,
      "ModifiedTimestamp": 1535478836.584,
      "Storage": {
          "StorageUtilizedInBytes": 0,
          "StorageRule": {
              "StorageAllocatedInBytes": 0,
```

```
                "StorageType": "QUOTA"
            }
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateUser」を参照してください。

### deactivate-user

次のコード例は、deactivate-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーを非アクティブ化するには

この例では、アクティブなユーザーを非アクティブ化します。

コマンド:

```
aws workdocs deactivate-user --user-
id "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c"
```

出力:

```
None
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeactivateUser」を参照してください。

### delete-comment

次のコード例は、delete-comment を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドキュメントのバージョンから指定されたコメントを削除するには

この例では、指定されたドキュメントバージョンから指定されたコメントを削除します。

コマンド:

```
aws workdocs delete-comment --document-
id 15df51e0335cfcc6a2e4de9dd8be9f22ee40545ad9176f54758dcf903be982d3 --version-
id 1521672507741-9f7df0ea5dd0b121c4f3564a0c7c0b4da95cd12c635d3c442af337a88e297920 --
comment-id 1534799058197-
c7f5c84de9115875bbca93e0367bbebac609541d461636b760849b88b1609dd5
```

出力:

```
None
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteComment」を参照してください。

### delete-custom-metadata

次のコード例は、delete-custom-metadata を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースからカスタムメタデータを削除するには

この例では、指定されたリソースからすべてのカスタムメタデータを削除します。

コマンド:

```
aws workdocs delete-custom-metadata --resource-
id d90d93c1fe44bad0c8471e973ebaab339090401a95e777cffa58e977d2983b65 --delete-all
```

出力:

```
None
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteCustomMetadata」を参照してください。

### delete-document

次のコード例は、delete-document を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドキュメントを削除するには

この例は、指定されたドキュメントを削除します。

コマンド:

```
aws workdocs delete-document --document-
id b83ed5e5b167b65ef69de9d597627ff1a0d4f07a45e67f1fab7d26b54427de0a
```

出力:

```
None
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDocument」を参照してください。

### delete-folder-contents

次のコード例は、delete-folder-contents を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フォルダの内容を削除するには

この例は、指定したフォルダの内容を削除します。

コマンド:

```
aws workdocs delete-folder-contents --folder-
id 26fa8aa4ba2071447c194f7b150b07149dbdb9e1c8a301872dcd93a4735ce65d
```

出力:

```
None
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteFolderContents」を参照してください。

### delete-folder

次のコード例は、delete-folder を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フォルダを削除するには

この例は、指定されたフォルダを削除します。

コマンド:

```
aws workdocs delete-folder --folder-
id 26fa8aa4ba2071447c194f7b150b07149dbdb9e1c8a301872dcd93a4735ce65d
```

出力:

```
None
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteFolder」を参照してください。

### delete-labels

次のコード例は、delete-labels を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ラベルを削除するには

この例では、ドキュメントから指定されたラベルを削除します。

コマンド:

```
aws workdocs delete-labels --resource-
id d90d93c1fe44bad0c8471e973ebaab339090401a95e777cffa58e977d2983b65 --
labels "documents" "examples"
```

出力:

```
None
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteLabels」を参照してください。

### delete-notification-subscription

次のコード例は、delete-notification-subscription を使用する方法を示しています。

AWS CLI

通知サブスクリプションを削除するには

次の delete-notification-subscription の例では、指定した通知サブスクリプションを削除します。

```
aws workdocs delete-notification-subscription \
    --subscription-id 123ab4c5-678d-901e-f23g-45h6789j0123 \
    --organization-id d-123456789c
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon WorkDocs デベロッパーガイド」の「通知のサブスクライブ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteNotificationSubscription」を参照してください。

### delete-user

次のコード例は、delete-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーを削除するには

この例では、ユーザーを削除します。

コマンド:

```
aws workdocs delete-user --user-
id "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c"
```

出力:

```
None
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteUser」を参照してください。

### describe-activities

次のコード例は、describe-activities を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーアクティビティのリストを取得するには

この例では、指定された組織の最新のユーザーアクティビティのリストを返します。最新の 2 つのアクティビティには制限が設定されています。

コマンド:

```
aws workdocs describe-activities --organization-id d-926726012c --limit 2
```

出力:

```
{
  "UserActivities": [
      {
          "Type": "DOCUMENT_VERSION_DOWNLOADED",
          "TimeStamp": 1534800122.17,
          "Initiator": {
              "Id": "arn:aws:iam::123456789123:user/exampleUser"
          },
          "ResourceMetadata": {
              "Type": "document",
              "Name": "updatedDoc",
              "Id":
 "15df51e0335cfcc6a2e4de9dd8be9f22ee40545ad9176f54758dcf903be982d3",
              "Owner": {
                  "Id":
 "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c",
```

```
                    "GivenName": "exampleName",
                    "Surname": "exampleSurname"
                }
            }
        },
        {
            "Type": "DOCUMENT_VERSION_VIEWED",
            "TimeStamp": 1534799079.207,
            "Initiator": {
                "Id": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c",
                "GivenName": "exampleName",
                "Surname": "exampleSurname"
            },
            "ResourceMetadata": {
                "Type": "document",
                "Name": "updatedDoc",
                "Id":
 "15df51e0335cfcc6a2e4de9dd8be9f22ee40545ad9176f54758dcf903be982d3",
                "Owner": {
                    "Id":
 "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c",
                    "GivenName": "exampleName",
                    "Surname": "exampleSurname"
                }
            }
        }
  ],
  "Marker":
 "DnF1ZXJ5VGhlbkZldGNoAgAAAAAAAAS7FmlTaU1OdlFTU1h1UU00VVFIbDlRWHcAAAAAAAAJTRY3bWh5eUgzaVF1ZX
}
```


- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeActivities」を参照してください。

### describe-comments

次のコード例は、describe-comments を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定されたドキュメントバージョンのすべてのコメントを一覧表示するには

この例では、指定されたドキュメントバージョンのすべてのコメントを一覧表示します。

コマンド:

```
aws workdocs describe-comments --document-
id 15df51e0335cfcc6a2e4de9dd8be9f22ee40545ad9176f54758dcf903be982d3 --version-
id 1521672507741-9f7df0ea5dd0b121c4f3564a0c7c0b4da95cd12c635d3c442af337a88e297920
```

出力:

```
{
  "Comments": [
      {
          "CommentId": "1534799058197-
c7f5c84de9115875bbca93e0367bbebac609541d461636b760849b88b1609dd5",
          "ThreadId": "1534799058197-
c7f5c84de9115875bbca93e0367bbebac609541d461636b760849b88b1609dd5",
          "Text": "This is a comment.",
          "Contributor": {
              "Username": "arn:aws:iam::123456789123:user/exampleUser",
              "Type": "USER"
          },
          "CreatedTimestamp": 1534799058.197,
          "Status": "PUBLISHED",
          "Visibility": "PUBLIC"
      }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeComments」を参照してください。

### describe-document-versions

次のコード例は、describe-document-versions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドキュメントのバージョンを取得するには

この例では、初期化されたバージョンやソースドキュメントの URL など、指定されたドキュメントのドキュメントバージョンを取得します。

コマンド:

```
aws workdocs describe-document-versions --document-
id d90d93c1fe44bad0c8471e973ebaab339090401a95e777cffa58e977d2983b65 --fields SOURCE
```

出力:

```
{
  "DocumentVersions": [
      {
          "Id":
 "1534452029587-15e129dfc187505c407588df255be83de2920d733859f1d2762411d22a83e3ef",
          "Name": "exampleDoc.docx",
          "ContentType": "application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document",
          "Size": 13922,
          "Signature": "1a23456b78901c23d4ef56gh7EXAMPLE",
          "Status": "ACTIVE",
          "CreatedTimestamp": 1534452029.587,
          "ModifiedTimestamp": 1534452029.849,
          "CreatorId":
 "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c",
          "Source": {
              "ORIGINAL": "https://gb-us-west-2-prod-doc-source.s3.us-
west-2.amazonaws.com/
d90d93c1fe44bad0c8471e973ebaab339090401a95e777cffa58e977d2983b65/1534452029587-15e129dfc1875
response-content-disposition=attachment%3B%20filename%2A
%3DUTF-8%27%27exampleDoc29.docx&X-Amz-Algorithm=AWS1-ABCD-EFG234&X-Amz-
Date=20180816T204149Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=900&X-Amz-
Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20180816%2Fus-west-2%2Fs3%2Faws1_request&X-Amz-
Signature=01Ab2c34d567e8f90123g456hi78j901k2345678l901234mno56pqr78EXAMPLE"
          }
      },
      {
          "Id": "1529005196082-
bb75fa19abc287699cb07147f75816dce43a53a10f28dc001bf61ef2fab01c59",
          "Name": "exampleDoc.pdf",
          "ContentType": "application/pdf",
          "Size": 425916,
          "Signature": "1a23456b78901c23d4ef56gh7EXAMPLE",
          "Status": "ACTIVE",
          "CreatedTimestamp": 1529005196.082,
          "ModifiedTimestamp": 1529005196.796,
          "CreatorId":
 "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c",
```

```
            "Source": {
                "ORIGINAL": "https://gb-us-west-2-prod-doc-source.s3.us-
west-2.amazonaws.com/
d90d93c1fe44bad0c8471e973ebaab339090401a95e777cffa58e977d2983b65/1529005196082-
bb75fa19abc287699cb07147f75816dce43a53a10f28dc001bf61ef2fab01c59?
response-content-disposition=attachment%3B%20filename%2A
%3DUTF-8%27%27exampleDoc29.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS1-ABCD-EFG234&X-Amz-
Date=20180816T204149Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=900&X-Amz-
Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20180816%2Fus-west-2%2Fs3%2Faws1_request&X-Amz-
Signature=01Ab2c34d567e8f90123g456hi78j901k2345678l901234mno56pqr78EXAMPLE"
            }
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeDocumentVersions」を参照してください。

### describe-folder-contents

次のコード例は、describe-folder-contents を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フォルダの内容を説明するには

この例では、ドキュメントやサブフォルダなど、指定されたフォルダのすべてのアクティブなコンテンツを日付順に昇順でソートします。

コマンド:

```
aws workdocs describe-folder-contents --folder-
id 1ece93e5fe75315c7407c4967918b4fd9da87ddb2a588e67b7fdaf4a98fde678 --sort DATE --
order ASCENDING --type ALL
```

出力:

```
{
    "Folders": [
        {
            "Id": "50893c0af679524d1a0e0651130ed6d073e1a05f95bd12c42dcde5d35634ed08",
```

```
            "Name": "testing",
            "CreatorId":
 "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c",
            "ParentFolderId":
 "1ece93e5fe75315c7407c4967918b4fd9da87ddb2a588e67b7fdaf4a98fde678",
            "CreatedTimestamp": 1534450467.622,
            "ModifiedTimestamp": 1534451113.504,
            "ResourceState": "ACTIVE",
            "Signature": "1a23456b78901c23d4ef56gh7EXAMPLE",
            "Size": 23019,
            "LatestVersionSize": 11537
        }
    ],
    "Documents": [
        {
            "Id": "d90d93c1fe44bad0c8471e973ebaab339090401a95e777cffa58e977d2983b65",
            "CreatorId":
 "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c",
            "ParentFolderId":
 "1ece93e5fe75315c7407c4967918b4fd9da87ddb2a588e67b7fdaf4a98fde678",
            "CreatedTimestamp": 1529005196.082,
            "ModifiedTimestamp": 1534452483.01,
            "LatestVersionMetadata": {
                "Id":
 "1534452029587-15e129dfc187505c407588df255be83de2920d733859f1d2762411d22a83e3ef",
                "Name": "exampleDoc.docx",
                "ContentType": "application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document",
                "Size": 13922,
                "Signature": "1a23456b78901c23d4ef56gh7EXAMPLE",
                "Status": "ACTIVE",
                "CreatedTimestamp": 1534452029.587,
                "ModifiedTimestamp": 1534452029.587,
                "CreatorId":
 "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c"
            },
            "ResourceState": "ACTIVE"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeFolderContents」を参照してください。

### describe-groups

次のコード例は、describe-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グループのリストを取得するには

次の describe-groups の例では、指定された Amazon WorkDocs 組織に関連付けられているグループを一覧表示します。

```
aws workdocs describe-groups \
    --search-query "e" \
    --organization-id d-123456789c
```

出力:

```
{
    "Groups": [
        {
            "Id": "S-1-1-11-1122222222-2222233333-3333334444-4444&d-123456789c",
            "Name": "Example Group 1"
        },
        {
            "Id": "S-1-1-11-1122222222-2222233333-3333334444-5555&d-123456789c",
            "Name": "Example Group 2"
        }
    ]
}
```

Amazon WorkDocs の詳細については、Amazon WorkDocs 管理ガイドの「Amazon WorkDocs の開始方法」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeGroups」を参照してください。

### describe-notification-subscriptions

次のコード例は、describe-notification-subscriptions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

通知サブスクリプションのリストを取得するには

次の describe-notification-subscriptions の例では、指定された Amazon WorkDocs 組織の通知サブスクリプションを取得します。

```
aws workdocs describe-notification-subscriptions \
    --organization-id d-123456789c
```

出力:

```
{
    "Subscriptions": [
        {
            "SubscriptionId": "123ab4c5-678d-901e-f23g-45h6789j0123",
            "EndPoint": "https://example.com/example",
            "Protocol": "HTTPS"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon WorkDocs デベロッパーガイド」の「通知のサブスクライブ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeNotificationSubscriptions」を参照してください。

### describe-resource-permissions

次のコード例は、describe-resource-permissions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースのアクセス許可のリストを取得するには

この例では、指定されたリソース (ドキュメントまたはフォルダ) のアクセス許可のリストを返します。

コマンド:

```
aws workdocs describe-resource-permissions --resource-
id 15df51e0335cfcc6a2e4de9dd8be9f22ee40545ad9176f54758dcf903be982d3
```

出力:

```
{
  "Principals": [
      {
          "Id": "anonymous",
          "Type": "ANONYMOUS",
          "Roles": [
              {
                  "Role": "VIEWER",
                  "Type": "DIRECT"
              }
          ]
      },
      {
          "Id": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c",
          "Type": "USER",
          "Roles": [
              {
                  "Role": "OWNER",
                  "Type": "DIRECT"
              }
          ]
      },
      {
          "Id": "d-926726012c",
          "Type": "ORGANIZATION",
          "Roles": [
              {
                  "Role": "VIEWER",
                  "Type": "INHERITED"
              }
          ]
      }
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeResourcePermissions」を参照してください。

### describe-users

次のコード例は、describe-users を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定されたユーザーの詳細を取得するには

この例では、指定された組織内のすべてのユーザーの詳細を取得します。

コマンド:

```
aws workdocs describe-users --organization-id d-926726012c
```

出力:

```
{
  "Users": [
      {
          "Id": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c",
          "Username": "example1User",
          "OrganizationId": "d-926726012c",
          "RootFolderId":
 "3c0e3f849dd20a9771d937b9bbcc97e18796150ae56c26d64a4fa0320a2dedc9",
          "RecycleBinFolderId":
 "c277f4c4d647be1f5147b3184ffa96e1e2bf708278b696cacba68ba13b91f4fe",
          "Status": "INACTIVE",
          "Type": "USER",
          "CreatedTimestamp": 1535478999.452,
          "ModifiedTimestamp": 1535478999.452
      },
      {
          "Id": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-4444&d-926726012c",
          "Username": "example2User",
          "EmailAddress": "example2User@site.awsapps.com",
          "GivenName": "example2Name",
          "Surname": "example2Surname",
          "OrganizationId": "d-926726012c",
          "RootFolderId":
 "35b886cb17198cbd547655e58b025dff0cf34aaed638be52009567e23dc67390",
          "RecycleBinFolderId":
 "9858c3e9ed4c2460dde9aadb4c69fde998070dd46e5e985bd08ec6169ea249ff",
          "Status": "ACTIVE",
          "Type": "MINIMALUSER",
          "CreatedTimestamp": 1535478836.584,
          "ModifiedTimestamp": 1535478836.584
      }
```

```
  ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeUsers」を参照してください。

### get-document-path

次のコード例は、get-document-path を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドキュメントのパス情報を取得するには

この例では、指定されたドキュメントのパス情報 (ルートフォルダからの階層) を取得し、親フォルダの名前を含めます。

コマンド:

```
aws workdocs get-document-path --document-
id d90d93c1fe44bad0c8471e973ebaab339090401a95e777cffa58e977d2983b65 --fields NAME
```

出力:

```
{
  "Path": {
      "Components": [
          {
              "Id":
 "a43d29cbb8e7c4d25cfee8b803a504b0dc63e760b55ad0c611c6b87691eb6ff3",
              "Name": "/"
          },
          {
              "Id":
 "1ece93e5fe75315c7407c4967918b4fd9da87ddb2a588e67b7fdaf4a98fde678",
              "Name": "Top Level Folder"
          },
          {
              "Id":
 "d90d93c1fe44bad0c8471e973ebaab339090401a95e777cffa58e977d2983b65",
              "Name": "exampleDoc.docx"
```

```
            }
        ]
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDocumentPath」を参照してください。

### get-document-version

次のコード例は、get-document-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定されたドキュメントのバージョンのメタデータを取得するには

この例では、ソース URL やカスタムメタデータなど、指定されたドキュメントのバージョンメタデータを取得します。

コマンド:

```
aws workdocs get-document-version --document-
id 15df51e0335cfcc6a2e4de9dd8be9f22ee40545ad9176f54758dcf903be982d3 --version-
id 1521672507741-9f7df0ea5dd0b121c4f3564a0c7c0b4da95cd12c635d3c442af337a88e297920 --
fields SOURCE --include-custom-metadata
```

出力:

```
{
  "Metadata": {
      "Id":
 "1521672507741-9f7df0ea5dd0b121c4f3564a0c7c0b4da95cd12c635d3c442af337a88e297920",
      "Name": "exampleDoc",
      "ContentType": "application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document",
      "Size": 11537,
      "Signature": "1a23456b78901c23d4ef56gh7EXAMPLE",
      "Status": "ACTIVE",
      "CreatedTimestamp": 1521672507.741,
      "ModifiedTimestamp": 1534451113.504,
      "CreatorId": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c",
      "Source": {
```

```
            "ORIGINAL": "https://gb-us-west-2-prod-doc-source.s3.us-
west-2.amazonaws.com/15df51e0335cfcc6a2e4de9dd8be9f22ee40545ad9176f54758dcf903be982d3/152167
response-content-disposition=attachment%3B%20filename%2A
%3DUTF-8%27%27exampleDoc&X-Amz-Algorithm=AWS1-ABCD-EFG234&X-Amz-
Date=20180820T212202Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=900&X-Amz-
Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20180820%2Fus-west-2%2Fs3%2Faws1_request&X-Amz-
Signature=01Ab2c34d567e8f90123g456hi78j901k2345678l901234mno56pqr78EXAMPLE"
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDocumentVersion」を参照してください。

### get-document

次のコード例は、get-document を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドキュメントの詳細を取得するには

この例では、指定されたドキュメントの詳細を取得します。

コマンド:

```
aws workdocs get-document --document-
id d90d93c1fe44bad0c8471e973ebaab339090401a95e777cffa58e977d2983b65
```

出力:

```
{
    "Metadata": {
        "Id": "d90d93c1fe44bad0c8471e973ebaab339090401a95e777cffa58e977d2983b65",
        "CreatorId": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c",
        "ParentFolderId":
 "1ece93e5fe75315c7407c4967918b4fd9da87ddb2a588e67b7fdaf4a98fde678",
        "CreatedTimestamp": 1529005196.082,
        "ModifiedTimestamp": 1534452483.01,
        "LatestVersionMetadata": {
            "Id":
 "1534452029587-15e129dfc187505c407588df255be83de2920d733859f1d2762411d22a83e3ef",
```

```
            "Name": "exampleDoc.docx",
            "ContentType": "application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document",
            "Size": 13922,
            "Signature": "1a23456b78901c23d4ef56gh7EXAMPLE",
            "Status": "ACTIVE",
            "CreatedTimestamp": 1534452029.587,
            "ModifiedTimestamp": 1534452029.587,
            "CreatorId": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c"
        },
        "ResourceState": "ACTIVE"
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDocument」を参照してください。

### get-folder-path

次のコード例は、get-folder-path を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フォルダのパス情報を取得するには

この例では、指定されたフォルダのパス情報 (ルートフォルダからの階層) を取得し、親フォルダの名前を含めます。

コマンド:

```
aws workdocs get-folder-path --folder-
id 50893c0af679524d1a0e0651130ed6d073e1a05f95bd12c42dcde5d35634ed08 --fields NAME
```

出力:

```
{
    "Path": {
        "Components": [
            {
                "Id":
 "a43d29cbb8e7c4d25cfee8b803a504b0dc63e760b55ad0c611c6b87691eb6ff3",
```

```
                "Name": "/"
            },
            {
                "Id":
 "1ece93e5fe75315c7407c4967918b4fd9da87ddb2a588e67b7fdaf4a98fde678",
                "Name": "Top Level Folder"
            },
            {
                "Id":
 "50893c0af679524d1a0e0651130ed6d073e1a05f95bd12c42dcde5d35634ed08",
                "Name": "Sublevel Folder"
            }
        ]
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetFolderPath」を参照してください。

### get-folder

次のコード例は、get-folder を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フォルダのメタデータを取得するには

この例は、指定されたフォルダのメタデータを取得します。

コマンド:

```
aws workdocs get-folder --folder-
id 50893c0af679524d1a0e0651130ed6d073e1a05f95bd12c42dcde5d35634ed08
```

出力:

```
{
  "Metadata": {
      "Id": "50893c0af679524d1a0e0651130ed6d073e1a05f95bd12c42dcde5d35634ed08",
      "Name": "exampleFolder",
      "CreatorId": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c",
```

```
      "ParentFolderId":
 "1ece93e5fe75315c7407c4967918b4fd9da87ddb2a588e67b7fdaf4a98fde678",
      "CreatedTimestamp": 1534450467.622,
      "ModifiedTimestamp": 1534451113.504,
      "ResourceState": "ACTIVE",
      "Signature": "1a23456b78901c23d4ef56gh7EXAMPLE",
      "Size": 23019,
      "LatestVersionSize": 11537
  }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetFolder」を参照してください。

### get-resources

次のコード例は、get-resources を使用する方法を示しています。

AWS CLI

共有リソースを取得するには

次の get-resources の例では、指定された Amazon WorkDocs ユーザーと共有されているリソースを取得します。

```
aws workdocs get-resources \
    --user-id "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333" \
    --collection-type SHARED_WITH_ME
```

出力:

```
{
"Folders": [],
"Documents": []
}
```

詳細については、「Amazon WorkDocs ユーザーガイド」の「ファイルおよびフォルダの共有」を参照してください。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「GetResources」を参照してください。

### initiate-document-version-upload

次のコード例は、initiate-document-version-upload を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドキュメントバージョンのアップロードを開始するには

次の initiate-document-upload の例は、新しいドキュメントオブジェクトとバージョンオブジェクトを作成します。

```
aws workdocs initiate-document-version-upload \
    --name exampledocname \
    --parent-folder-
id eacd546d952531c633452ed67cac23161aa0d5df2e8061223a59e8f67e7b6189
```

出力:

```
{
    "Metadata": {
        "Id": "feaba64d4efdf271c2521b60a2a44a8f057e84beaabbe22f01267313209835f2",
        "CreatorId": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c",
        "ParentFolderId":
 "eacd546d952531c633452ed67cac23161aa0d5df2e8061223a59e8f67e7b6189",
        "CreatedTimestamp": 1536773972.914,
        "ModifiedTimestamp": 1536773972.914,
        "LatestVersionMetadata": {
            "Id": "1536773972914-
ddb67663e782e7ce8455ebc962217cf9f9e47b5a9a702e5c84dcccd417da9313",
            "Name": "exampledocname",
            "ContentType": "application/octet-stream",
            "Size": 0,
            "Status": "INITIALIZED",
            "CreatedTimestamp": 1536773972.914,
            "ModifiedTimestamp": 1536773972.914,
            "CreatorId": "arn:aws:iam::123456789123:user/EXAMPLE"
        },
        "ResourceState": "ACTIVE"
    },
    "UploadMetadata": {
        "UploadUrl": "https://gb-us-west-2-prod-doc-source.s3.us-
west-2.amazonaws.com/
feaba64d4efdf271c2521b60a2a44a8f057e84beaabbe22f01267313209835f2/1536773972914-
```

```
ddb67663e782e7ce8455ebc962217cf9f9e47b5a9a702e5c84dcccd417da9313?X-Amz-
Algorithm=AWS1-ABCD-EFG234&X-Amz-Date=20180912T173932Z&X-Amz-SignedHeaders=content-
type%3Bhost%3Bx-amz-server-side-encryption&X-Amz-Expires=899&X-Amz-
Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20180912%2Fus-west-2%2Fs3%2Faws1_request&X-Amz-
Signature=01Ab2c34d567e8f90123g456hi78j901k2345678l901234mno56pqr78EXAMPLE",
        "SignedHeaders": {
            "Content-Type": "application/octet-stream",
            "x-amz-server-side-encryption": "ABC123"
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「InitiateDocumentVersionUpload」を参照してください。

### remove-all-resource-permissions

次のコード例は、remove-all-resource-permissions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

指定されたリソースからすべてのアクセス許可を削除するには

この例は、指定されたリソースからすべてのアクセス許可を削除します。

コマンド:

```
aws workdocs remove-all-resource-permissions --resource-
id 1ece93e5fe75315c7407c4967918b4fd9da87ddb2a588e67b7fdaf4a98fde678
```

出力:

```
None
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemoveAllResourcePermissions」を参照してください。

### remove-resource-permission

次のコード例は、remove-resource-permission を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースからアクセス許可を削除するには

この例は、指定されたプリンシパルのリソースからすべてのアクセス許可を削除します。

コマンド:

```
aws workdocs remove-resource-permission --resource-
id 1ece93e5fe75315c7407c4967918b4fd9da87ddb2a588e67b7fdaf4a98fde678 --principal-
id anonymous
```

出力:

```
None
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RemoveResourcePermission」を参照してください。

### update-document-version

次のコード例は、update-document-version を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドキュメントバージョンのステータスをアクティブに変更するには

この例は、ドキュメントバージョンのステータスを「アクティブ」に変更します。

コマンド:

```
aws workdocs update-document-version --document-
id 15df51e0335cfcc6a2e4de9dd8be9f22ee40545ad9176f54758dcf903be982d3 --version-
id 1521672507741-9f7df0ea5dd0b121c4f3564a0c7c0b4da95cd12c635d3c442af337a88e297920 --
version-status ACTIVE
```

出力:

```
None
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDocumentVersion」を参照してください。

### update-document

次のコード例は、update-document を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ドキュメントを更新するには

この例では、ドキュメントの名前と親フォルダを更新します。

コマンド:

```
aws workdocs update-document --document-
id 15df51e0335cfcc6a2e4de9dd8be9f22ee40545ad9176f54758dcf903be982d3 --
name updatedDoc --parent-folder-
id 50893c0af679524d1a0e0651130ed6d073e1a05f95bd12c42dcde5d35634ed08
```

出力:

```
None
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateDocument」を参照してください。

### update-folder

次のコード例は、update-folder を使用する方法を示しています。

AWS CLI

フォルダを作成するには

この例では、フォルダの名前と親フォルダを更新します。

コマンド:

```
aws workdocs update-folder --folder-
id 50893c0af679524d1a0e0651130ed6d073e1a05f95bd12c42dcde5d35634ed08 --
```

```
name exampleFolder1 --parent-folder-
id 1ece93e5fe75315c7407c4967918b4fd9da87ddb2a588e67b7fdaf4a98fde678
```

出力:

```
None
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateFolder」を参照してください。

### update-user

次のコード例は、update-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーを更新するには

この例では、指定されたユーザーのタイムゾーンを更新します。

コマンド:

```
aws workdocs update-user --user-
id "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c" --time-zone-
id "America/Los_Angeles"
```

出力:

```
{
  "User": {
      "Id": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c",
      "Username": "exampleUser",
      "EmailAddress": "exampleUser@site.awsapps.com",
      "GivenName": "Example",
      "Surname": "User",
      "OrganizationId": "d-926726012c",
      "RootFolderId":
 "c5eceb5e1a2d1d460c9d1af8330ae117fc8d39bb1d3ed6acd0992d5ff192d986",
      "RecycleBinFolderId":
 "6ca20102926ad15f04b1d248d6d6e44f2449944eda5c758f9a1e9df6a6b7fa66",
```

```
        "Status": "ACTIVE",
        "Type": "USER",
        "TimeZoneId": "America/Los_Angeles",
        "Storage": {
            "StorageUtilizedInBytes": 0,
            "StorageRule": {
                "StorageAllocatedInBytes": 53687091200,
                "StorageType": "QUOTA"
            }
        }
    }
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateUser」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Amazon WorkMail の例

次のコード例は、Amazon WorkMail で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `associate-delegate-to-resource`

次のコード例は、`associate-delegate-to-resource` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースに委任を追加するには

次の associate-delegate-to-resource コマンドは、リソースに委任を追加します。

```
aws workmail associate-delegate-to-resource \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --resource-id r-68bf2d3b1c0244aab7264c24b9217443 \
    --entity-id S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateDelegateToResource」を参照してください。

### associate-member-to-group

次のコード例は、associate-member-to-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メンバーをグループに追加するには

次の associate-member-to-group コマンドは、指定されたメンバーをグループに追加します。

```
aws workmail associate-member-to-group \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --group-id S-1-1-11-1122222222-2222233333-3333334444-4444 \
    --member-id S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateMemberToGroup」を参照してください。

### create-alias

次のコード例は、create-alias を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エイリアスを作成するには

次の create-alias コマンドは、指定されたエンティティ (ユーザーまたはグループ) のエイリアスを作成します。

```
aws workmail create-alias \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --entity-id S-1-1-11-1122222222-2222233333-3333334444-4444 \
    --alias exampleAlias@site.awsapps.com
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateAlias」を参照してください。

### create-group

次のコード例は、create-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

新しいグループを作成するには

次の create-group コマンドを実行して、指定された組織に新しいグループを作成します。

```
aws workmail create-group \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --name exampleGroup1
```

出力:

```
{
    "GroupId": "S-1-1-11-1122222222-2222233333-3333334444-4444"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateGroup」を参照してください。

### create-resource

次のコード例は、create-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

新しいリソースを作成するには

次の create-resource コマンドを実行して、指定された組織に新しいリソース (会議室) を作成します。

```
aws workmail create-resource \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --name exampleRoom1 \
    --type ROOM
```

出力:

```
{
    "ResourceId": "r-7afe0efbade843a58cdc10251fce992c"
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateResource」を参照してください。

### create-user

次のコード例は、create-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

新しいユーザーを作成するには

次の create-user コマンドは、新しいユーザーを作成します。

```
aws workmail create-user \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --name exampleName \
    --display-name exampleDisplayName \
    --password examplePa$$w0rd
```

出力:

```
{
```

```
    "UserId": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateUser」を参照してください。

### delete-access-control-rule

次のコード例は、delete-access-control-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクセスコントロールルールを削除するには

次の delete-access-control-rule の例では、指定された Amazon WorkMail 組織から指定されたアクセスコントロールルールを削除します。

```
aws workmail delete-access-control-rule \
    --organization-id m-n1pq2345678r901st2u3vx45x6789yza \
    --name "myRule"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon WorkMail 管理ガイド」の「アクセスコントロールルールの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAccessControlRule」を参照してください。

### delete-alias

次のコード例は、delete-alias を使用する方法を示しています。

AWS CLI

エイリアスを削除するには

次の delete-alias コマンドは、指定されたエンティティ (ユーザーまたはグループ) のエイリアスを削除します。

```
aws workmail delete-alias \
```

```
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --entity-id S-1-1-11-1122222222-2222233333-3333334444-4444 \
    --alias exampleAlias@site.awsapps.com
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「DeleteAlias」を参照してください。

### delete-group

次のコード例は、delete-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存のグループを削除するには

次の delete-group コマンドは、Amazon WorkMail から既存のグループを削除します。

```
aws workmail delete-group \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --group-id S-1-1-11-1122222222-2222233333-3333334444-4444
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteGroup」を参照してください。

### delete-mailbox-permissions

次のコード例は、delete-mailbox-permissions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メールボックスのアクセス許可を削除するには

次の delete-mailbox-permissions コマンドは、以前にユーザーまたはグループに付与されたメールボックスのアクセス許可を削除します。エンティティはメールボックスを所有するユーザーを表し、被付与者はアクセス許可を削除するユーザーまたはグループを表します。

```
aws workmail delete-mailbox-permissions \
```

```
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --entity-id S-1-1-11-1122222222-2222233333-3333334444-4444 \
    --grantee-id S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteMailboxPermissions」を参照してください。

### delete-resource

次のコード例は、delete-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存のリソースを削除するには

次の delete-resource コマンドは、Amazon WorkMail から既存のリソースを削除します。

```
aws workmail delete-resource \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --resource-id r-7afe0efbade843a58cdc10251fce992c
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteResource」を参照してください。

### delete-user

次のコード例は、delete-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーを削除するには

次の delete-user コマンドは、Amazon WorkMail および後続のすべてのシステムから指定されたユーザーを削除します。

```
aws workmail delete-user \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
```

```
    --user-id S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteUser」を参照してください。

### deregister-from-work-mail

次のコード例は、deregister-from-work-mail を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存のエンティティを無効にするには

次の deregister-from-work-mail コマンドは、既存のエンティティ (ユーザー、グループ、またはリソース) が Amazon WorkMail を使用できないようにします。

```
aws workmail deregister-from-work-mail \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --entity-id S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeregisterFromWorkMail」を参照してください。

### describe-group

次のコード例は、describe-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グループの情報を取得するには

次の describe-group コマンドは、指定されたグループに関する情報を取得します。

```
aws workmail describe-group \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --group-id S-1-1-11-1122222222-2222233333-3333334444-4444
```

出力:

```
{
    "GroupId": "S-1-1-11-1122222222-2222233333-3333334444-4444",
    "Name": "exampleGroup1",
    "State": "ENABLED"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeGroup」を参照してください。

### describe-organization

次のコード例は、describe-organization を使用する方法を示しています。

AWS CLI

組織の情報を取得するには

次の describe-organization コマンドは、指定された Amazon WorkMail 組織の情報を取得します。

```
aws workmail describe-organization \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27
```

出力:

```
{
    "OrganizationId": "m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27",
    "Alias": "alias",
    "State": "Active",
    "DirectoryId": "d-926726012c",
    "DirectoryType": "VpcDirectory",
    "DefaultMailDomain": "site.awsapps.com",
    "CompletedDate": 1522693605.468,
    "ARN": "arn:aws:workmail:us-west-2:111122223333:organization/m-
n1pq2345678r901st2u3vx45x6789yza"
}
```

詳細については、「Amazon WorkMail 管理ガイド」の「Working with Organizations」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeOrganization」を参照してください。

### describe-resource

次のコード例は、describe-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースの情報を取得するには

次の describe-resource コマンドは、指定されたリソースに関する情報を取得します。

```
aws workmail describe-resource \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --resource-id r-7afe0efbade843a58cdc10251fce992c
```

出力:

```
{
    "ResourceId": "r-7afe0efbade843a58cdc10251fce992c",
    "Name": "exampleRoom1",
    "Type": "ROOM",
    "BookingOptions": {
        "AutoAcceptRequests": true,
        "AutoDeclineRecurringRequests": false,
        "AutoDeclineConflictingRequests": true
    },
    "State": "ENABLED"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeResource」を参照してください。

### describe-user

次のコード例は、describe-user を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザー情報を取得するには

次の describe-user コマンドは、指定されたユーザーに関する情報を取得します。

```
aws workmail describe-user \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --user-id S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333
```

出力:

```
{
    "UserId": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333",
    "Name": "exampleUser1",
    "Email": "exampleUser1@site.awsapps.com",
    "DisplayName": "",
    "State": "ENABLED",
    "UserRole": "USER",
    "EnabledDate": 1532459261.827
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeUser」を参照してください。

### disassociate-delegate-from-resource

次のコード例は、disassociate-delegate-from-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースからタグを削除するには

次の disassociate-delegate-from-resource コマンドは、リソースから指定されたメンバーを削除します。

```
ws workmail disassociate-delegate-from-resource \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --resource-id r-68bf2d3b1c0244aab7264c24b9217443 \
    --entity-id S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateDelegateFromResource」を参照してください。

### disassociate-member-from-group

次のコード例は、disassociate-member-from-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グループからメンバーを削除するには

次の disassociate-member-from-group コマンドは、グループから指定されたメンバーを削除します。

```
aws workmail disassociate-member-from-group \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --group-id S-1-1-11-1122222222-2222233333-3333334444-4444 \
    --member-id S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateMemberFromGroup」を参照してください。

### get-access-control-effect

次のコード例は、get-access-control-effect を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクセスコントロールルールの効果を得るには

次の get-access-control-effect 例では、指定された IP アドレス、アクセスプロトコルアクション、およびユーザー ID に対する、指定された Amazon WorkMail 組織のアクセスコントロールルールの効果を取得します。

```
aws workmail get-access-control-effect \
    --organization-id m-n1pq2345678r901st2u3vx45x6789yza \
    --ip-address "192.0.2.0" \
    --action "WindowsOutlook" \
    --user-id "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333"
```

出力:

```
{
    "Effect": "DENY",
    "MatchedRules": [
        "myRule"
    ]
}
```

詳細については、「Amazon WorkMail 管理ガイド」の「アクセスコントロールルールの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetAccessControlEffect」を参照してください。

### get-mailbox-details

次のコード例は、get-mailbox-details を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーのメールボックスの詳細を取得するには

次の get-mailbox-details コマンドは、指定されたユーザーのメールボックスの詳細を取得します。

```
aws workmail get-mailbox-details \
    --organization-id m-n1pq2345678r901st2u3vx45x6789yza \
    --user-id S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333
```

出力:

```
{
    "MailboxQuota": 51200,
    "MailboxSize": 0.03890800476074219
}
```

詳細については、「Amazon WorkMail 管理者ガイド」の「ユーザーアカウントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetMailboxDetails」を参照してください。

### list-access-control-rules

次のコード例は、list-access-control-rules を使用する方法を示しています。

AWS CLI

アクセスコントロールルールを一覧表示するには

次の list-access-control-rules の例では、指定された Amazon WorkMail 組織のアクセスコントロールルールを一覧表示します。

```
aws workmail list-access-control-rules \
    --organization-id m-n1pq2345678r901st2u3vx45x6789yza
```

出力:

```
{
    "Rules": [
        {
            "Name": "default",
            "Effect": "ALLOW",
            "Description": "Default WorkMail Rule",
            "DateCreated": 0.0,
            "DateModified": 0.0
        },
        {
            "Name": "myRule",
            "Effect": "DENY",
            "Description": "my rule",
            "UserIds": [
            "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333"
            ],
            "DateCreated": 1581635628.0,
            "DateModified": 1581635628.0
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon WorkMail 管理ガイド」の「アクセスコントロールルールの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAccessControlRules」を参照してください。

### list-aliases

次のコード例は、list-aliases を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メンバーのエイリアスを一覧表示するには

次の list-aliases コマンドは、指定されたメンバー (ユーザーまたはグループ) のエイリアスを一覧表示します。

```
aws workmail list-aliases \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --entity-id S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333
```

出力:

```
{
    "Aliases": [
        "exampleAlias@site.awsapps.com",
        "exampleAlias1@site.awsapps.com"
    ]
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListAliases」を参照してください。

### list-group-members

次のコード例は、list-group-members を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グループメンバーを一覧表示するには

次の list-group-members コマンドは、指定されたグループのメンバーを一覧表示します。

```
aws workmail list-group-members \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --group-id S-1-1-11-1122222222-2222233333-3333334444-4444
```

出力:

```
{
    "Members": [
        {
            "Id": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333",
            "Name": "exampleUser1",
            "Type": "USER",
            "State": "ENABLED",
            "EnabledDate": 1532459261.827
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListGroupMembers」を参照してください。

### list-groups

次のコード例は、list-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グループのリストを取得するには

次の list-groups コマンドは、指定された組織内のグループの概要を取得します。

```
aws workmail list-groups \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27
```

出力:

```
{
    "Groups": [
        {
            "Id": "S-1-1-11-1122222222-2222233333-3333334444-4444",
            "Name": "exampleGroup1",
            "State": "DISABLED"
        },
        {
            "Id": "S-4-4-44-1122222222-2222233333-3333334444-4444",
```

```
            "Name": "exampleGroup2",
            "State": "ENABLED"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListGroups」を参照してください。

### list-mailbox-permissions

次のコード例は、list-mailbox-permissions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メールボックスのアクセス許可を取得するには

次の list-mailbox-permissions コマンドは、指定されたエンティティのメールボックスに関連付けられたメールボックスのアクセス許可を取得します。

```
aws workmail list-mailbox-permissions \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --entity-id S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333
```

出力:

```
{
    "Permissions": [
        {
            "GranteeId": "S-1-1-11-1122222222-2222233333-3333334444-4444",
            "GranteeType": "USER",
            "PermissionValues": [
                "FULL_ACCESS"
            ]
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListMailboxPermissions」を参照してください。

### list-organizations

次のコード例は、list-organizations を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Organizations のリストを取得するには

次の list-organizations コマンドは、お客様の組織の概要を取得します。

```
aws workmail list-organizations
```

出力:

```
{
    "OrganizationSummaries": [
        {
            "OrganizationId": "m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27",
            "Alias": "exampleAlias",
            "State": "Active"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListOrganizations」を参照してください。

### list-resource-delegates

次のコード例は、list-resource-delegates を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースの委任を一覧表示するには

次の list-resource-delegates コマンドは、指定されたリソースに関連付けられている委任を取得します。

```
aws workmail list-resource-delegates \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --resource-id r-68bf2d3b1c0244aab7264c24b9217443
```

出力:

```
{
    "Delegates": [
        {
            "Id": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333",
            "Type": "USER"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListResourceDelegates」を参照してください。

### `list-resources`

次のコード例は、`list-resources` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースのリストを取得するには

次の `list-resources` コマンドは、指定された組織のリソースの概要を取得します。

```
aws workmail list-resources \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27
```

出力:

```
{
    "Resources": [
        {
            "Id": "r-7afe0efbade843a58cdc10251fce992c",
            "Name": "exampleRoom1",
            "Type": "ROOM",
            "State": "ENABLED"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListResources」を参照してください。

### list-tags-for-resource

次のコード例は、list-tags-for-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースのタグを一覧表示するには

次の list-tags-for-resource 例では、指定された Amazon WorkMail 組織のタグを一覧表示します。

```
aws workmail list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:workmail:us-west-2:111122223333:organization/m-n1pq2345678r901st2u3vx45x6789yza
```

出力:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "priority",
            "Value": "1"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon WorkMail 管理者ガイド」の「組織のタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTagsForResource」を参照してください。

### list-users

次のコード例は、list-users を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーのリストを取得するには

次の list-users コマンドは、指定された組織内のユーザーの概要を取得します。

```
aws workmail list-users \
```

```
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27
```

出力:

```
{
    "Users": [
        {
            "Id": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333",
            "Email": "exampleUser1@site.awsapps.com",
            "Name": "exampleUser1",
            "State": "ENABLED",
            "UserRole": "USER",
            "EnabledDate": 1532459261.827
        },
        {
            "Id": "S-1-1-11-1122222222-2222233333-3333334444-4444",
            "Name": "exampleGuestUser",
            "State": "DISABLED",
            "UserRole": "SYSTEM_USER"
        }
    ]
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListUsers」を参照してください。

### put-access-control-rule

次のコード例は、put-access-control-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

新しいアクセスコントロールルールを配置するには

次の put-access-control-rule の例では、指定された Amazon WorkMail 組織への指定されたユーザーアクセスを拒否します。

```
aws workmail put-access-control-rule \
    --name "myRule" \
    --effect "DENY" \
    --description "my rule" \
    --user-ids "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333" \
```

```
    --organization-id m-n1pq2345678r901st2u3vx45x6789yza
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon WorkMail 管理ガイド」の「アクセスコントロールルールの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutAccessControlRule」を参照してください。

### put-mailbox-permissions

次のコード例は、put-mailbox-permissions を使用する方法を示しています。

AWS CLI

メールボックスのアクセス許可を設定するには

次の put-mailbox-permissions コマンドは、指定された被付与者 (ユーザーまたはグループ) にフルアクセス許可を設定します。エンティティはメールボックスの所有者を表します。

```
aws workmail put-mailbox-permissions \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --entity-id S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333 \
    --grantee-id S-1-1-11-1122222222-2222233333-3333334444-4444 \
    --permission-values FULL_ACCESS
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutMailboxPermissions」を参照してください。

### register-to-work-mail

次のコード例は、register-to-work-mail を使用する方法を示しています。

AWS CLI

既存のエンティティまたは無効化されたエンティティを登録するには

次の register-to-work-mail コマンドは、指定された既存のエンティティ (ユーザー、グループ、またはリソース) が Amazon WorkMail を使用できるようにします。

```
aws workmail register-to-work-mail \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --entity-id S-1-1-11-1122222222-2222233333-3333334444-4444 \
    --email exampleGroup1@site.awsapps.com
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegisterToWorkMail」を参照してください。

### reset-password

次のコード例は、reset-password を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーのパスワードをリセットするには

次の reset-password コマンドは、指定されたユーザーのパスワードをリセットします。

```
aws workmail reset-password \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --user-id S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333 \
    --password examplePa$$w0rd
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ResetPassword」を参照してください。

### tag-resource

次のコード例は、tag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースにタグを適用するには

次の tag-resource の例では、キー「priority」と値「1」のタグを指定された Amazon WorkMail 組織に適用します。

```
aws workmail tag-resource \
```

```
    --resource-arn arn:aws:workmail:us-west-2:111122223333:organization/m-
n1pq2345678r901st2u3vx45x6789yza \
    --tags "Key=priority,Value=1"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon WorkMail 管理者ガイド」の「組織のタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TagResource」を参照してください。

### untag-resource

次のコード例は、untag-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースのタグを削除するには

次の untag-resource の例では、指定された Amazon WorkMail 組織から指定されたタグを削除します。

```
aws workmail untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:workmail:us-west-2:111122223333:organization/m-
n1pq2345678r901st2u3vx45x6789yza \
    --tag-keys "priority"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon WorkMail 管理者ガイド」の「組織のタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UntagResource」を参照してください。

### update-mailbox-quota

次のコード例は、update-mailbox-quota を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ユーザーのメールボックスクォータを更新するには

次の update-mailbox-quota コマンドは、指定されたユーザーのメールボックスクォータを変更します。

```
aws workmail update-mailbox-quota \
    --organization-id m-n1pq2345678r901st2u3vx45x6789yza \
    --user-id S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333 \
    --mailbox-quota 40000
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon WorkMail 管理者ガイド」の「ユーザーアカウントの管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateMailboxQuota」を参照してください。

### update-primary-email-address

次のコード例は、update-primary-email-address を使用する方法を示しています。

AWS CLI

プライマリ E メールアドレスを更新するには

次の update-primary-email-address コマンドは、指定されたエンティティ (ユーザー、グループ、またはリソース) のプライマリ E メールアドレスを更新します。

```
aws workmail update-primary-email-address \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --entity-id S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333 \
    --email exampleUser2@site.awsapps.com
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdatePrimaryEmailAddress」を参照してください。

### update-resource

次のコード例は、update-resource を使用する方法を示しています。

AWS CLI

リソースを更新するには

次の update-resource コマンドは、指定されたリソースの名前を更新します。

```
aws workmail update-resource \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --resource-id r-7afe0efbade843a58cdc10251fce992c \
    --name exampleRoom2
```

このコマンドでは何も出力されません。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateResource」を参照してください。

## AWS CLI を使用した Amazon WorkMail メッセージフローの例

次のコード例は、Amazon WorkMail Message Flow で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### get-raw-message-content

次のコード例は、get-raw-message-content を使用する方法を示しています。

AWS CLI

E メールメッセージの raw コンテンツを取得するには

次の get-raw-message-content の例では、転送中の E メールメッセージの未加工コンテンツを取得し、test という名前のテキストファイルに送信します。

```
aws workmailmessageflow get-raw-message-content \
    --message-id a1b2cd34-ef5g-6h7j-kl8m-npq9012345rs \
    test
```

コマンド実行後の test ファイルの内容:

```
Subject: Hello World
From: =?UTF-8?Q?marymajor_marymajor?= <marymajor@example.com>
To: =?UTF-8?Q?mateojackson=40example=2Enet?= <mateojackson@example.net>
Date: Thu, 7 Nov 2019 19:22:46 +0000
Mime-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative;
 boundary="=_EXAMPLE+"
References: <mail.1ab23c45.5de6.7f890g123hj45678@storage.wm.amazon.com>
X-Priority: 3 (Normal)
X-Mailer: Amazon WorkMail
Thread-Index: EXAMPLE
Thread-Topic: Hello World
Message-Id: <mail.1ab23c45.5de6.7f890g123hj45678@storage.wm.amazon.com>

This is a multi-part message in MIME format. Your mail reader does not
understand MIME message format.
--=_EXAMPLE+
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 7bit

hello world


--=_EXAMPLE+
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML><html>
<head>
<meta name=3D"Generator" content=3D"Amazon WorkMail v3.0-4510">
<meta http-equiv=3D"Content-Type" content=3D"text/html; charset=3Dutf-8">=

<title>testing</title>
</head>
```

```
<body>
<p style=3D"margin: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, sans-seri=
f; font-size: small;">hello world</p>
</body>
</html>
--=_EXAMPLE+--
```

詳細については、「Amazon WorkMail 管理者ガイド」の「AWS Lambda でのメッセージコンテンツの取得」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetRawMessageContent」を参照してください。

## AWS CLI を使用した WorkSpaces の例

次のコードサンプルは、WorkSpaces で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `create-tags`

次のコード例は、`create-tags` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

WorkSpace にタグを追加するには

次の `create-tags` の例では、指定された WorkSpace に指定されたタグを追加します。

```
aws workspaces create-tags \
```

```
    --resource-id ws-dk1xzr417 \
    --tags Key=Department,Value=Finance
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon WorkSpaces 管理ガイド」の「WorkSpaces リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateTags」を参照してください。

### create-workspaces

次のコード例は、create-workspaces を使用する方法を示しています。

AWS CLI

例 1: AlwaysOn WorkSpace を作成するには

次の create-workspaces の例では、指定されたディレクトリとバンドルを使用して、指定されたユーザーの AlwaysOn WorkSpace を作成します。

```
aws workspaces create-workspaces \
    --workspaces DirectoryId=d-926722edaf,UserName=Mateo,BundleId=wsb-0zsvgp8fc
```

出力:

```
{
    "FailedRequests": [],
    "PendingRequests": [
        {
            "WorkspaceId": "ws-kcqms853t",
            "DirectoryId": "d-926722edaf",
            "UserName": "Mateo",
            "State": "PENDING",
            "BundleId": "wsb-0zsvgp8fc"
        }
    ]
}
```

例 2: AutoStop WorkSpace を作成するには

次の create-workspaces の例では、指定されたディレクトリとバンドルを使用して、指定されたユーザーの AutoStop WorkSpace を作成します。

```
aws workspaces create-workspaces \
    --
workspaces DirectoryId=d-926722edaf,UserName=Mary,BundleId=wsb-0zsvgp8fc,WorkspaceProperties
```

出力:

```
{
    "FailedRequests": [],
    "PendingRequests": [
        {
            "WorkspaceId": "ws-dk1xzr417",
            "DirectoryId": "d-926722edaf",
            "UserName": "Mary",
            "State": "PENDING",
            "BundleId": "wsb-0zsvgp8fc"
        }
    ]
}
```

例 3: ユーザーデカップリング WorkSpace を作成するには

次の create-workspaces の例では、ユーザー名を に設定し[UNDEFINED]、WorkSpace 名、ディレクトリ ID、バンドル ID を指定して、ユーザーが分離した WorkSpace を作成します。

```
aws workspaces create-workspaces \
    --workspaces
 DirectoryId=d-926722edaf,UserName='"[UNDEFINED]"',WorkspaceName=MaryWorkspace1,BundleId=wsb
```

出力:

```
{
    "FailedRequests": [],
    "PendingRequests": [
        {
            "WorkspaceId": "ws-abcd1234",
            "DirectoryId": "d-926722edaf",
            "UserName": "[UNDEFINED]",
            "State": "PENDING",
```

```
            "BundleId": "wsb-0zsvgp8fc",
            "WorkspaceName": "MaryWorkspace1"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon WorkSpaces 管理ガイド」の「仮想デスクトップの起動」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateWorkspaces」を参照してください。

### delete-tags

次のコード例は、delete-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

WorkSpace からタグを削除するには

次の delete-tags の例では、指定された WorkSpace から指定されたタグを削除します。

```
aws workspaces delete-tags \
    --resource-id ws-dk1xzr417 \
    --tag-keys Department
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon WorkSpaces 管理ガイド」の「WorkSpaces リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteTags」を参照してください。

### deregister-workspace-directory

次のコード例は、deregister-workspace-directory を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディレクトリの登録を解除するには

次の deregister-workspace-directory の例では、指定されたディレクトリを登録解除します。

```
aws workspaces deregister-workspace-directory \
    --directory-id d-926722edaf
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon WorkSpaces 管理ガイド」の「WorkSpaces でディレクトリを登録する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeregisterWorkspaceDirectory」を参照してください。

### describe-tags

次のコード例は、describe-tags を使用する方法を示しています。

AWS CLI

WorkSpace のタグを記述するには

次の describe-tags の例では、指定した WorkSpace のタグについて説明します。

```
aws workspaces describe-tags \
    --resource-id ws-dk1xzr417
```

出力:

```
{
    "TagList": [
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "Finance"
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon WorkSpaces 管理ガイド」の「WorkSpaces リソースのタグ付け」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTags」を参照してください。

### describe-workspace-bundles

次のコード例は、describe-workspace-bundles を使用する方法を示しています。

AWS CLI

Amazon が提供するバンドルを一覧表示するには

次の describe-workspace-bundles の例では、Amazon が提供するバンドルの名前と ID を、テーブル形式で名前でソートして一覧表示します。

```
aws workspaces describe-workspace-bundles \
    --owner AMAZON \
    --query "Bundles[*].[Name, BundleId]"
```

出力:

```
[
    [
        "Standard with Amazon Linux 2",
        "wsb-clj85qzj1"
    ],
    [
        "Performance with Windows 10 (Server 2016 based)",
        "wsb-gm4d5tx2v"
    ],
    [
        "PowerPro with Windows 7",
        "wsb-1pzkp0bx4"
    ],
    [
        "Power with Amazon Linux 2",
        "wsb-2bs6k5lgn"
    ],
    [
        "Graphics with Windows 10 (Server 2019 based)",
        "wsb-03gyjnfyy"
    ],
    ...
```

```
]
```

詳細については、「Amazon WorkSpaces 管理ガイド」の「WorkSpaces バンドルとイメージ」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeWorkspaceBundles」を参照してください。

### describe-workspace-directories

次のコード例は、describe-workspace-directories を使用する方法を示しています。

AWS CLI

登録済みディレクトリを記述するには

次の describe-workspace-directories の例では、指定された登録ディレクトリについて説明します。

```
aws workspaces describe-workspace-directories \
    --directory-ids d-926722edaf
```

出力:

```
{
    "Directories": [
        {
            "DirectoryId": "d-926722edaf",
            "Alias": "d-926722edaf",
            "DirectoryName": "example.com",
            "RegistrationCode": "WSpdx+9RJ8JT",
            "SubnetIds": [
                "subnet-9d19c4c6",
                "subnet-500d5819"
            ],
            "DnsIpAddresses": [
                "172.16.1.140",
                "172.16.0.30"
            ],
            "CustomerUserName": "Administrator",
            "IamRoleId": "arn:aws:iam::123456789012:role/workspaces_DefaultRole",
            "DirectoryType": "SIMPLE_AD",
```

```
            "WorkspaceSecurityGroupId": "sg-0d89e927e5645d7c5",
            "State": "REGISTERED",
            "WorkspaceCreationProperties": {
                "EnableInternetAccess": false,
                "UserEnabledAsLocalAdministrator": true,
                "EnableMaintenanceMode": true
            },
            "WorkspaceAccessProperties": {
                "DeviceTypeWindows": "ALLOW",
                "DeviceTypeOsx": "ALLOW",
                "DeviceTypeWeb": "DENY",
                "DeviceTypeIos": "ALLOW",
                "DeviceTypeAndroid": "ALLOW",
                "DeviceTypeChromeOs": "ALLOW",
                "DeviceTypeZeroClient": "ALLOW",
                "DeviceTypeLinux": "DENY"
            },
            "Tenancy": "SHARED",
            "SelfservicePermissions": {
                "RestartWorkspace": "ENABLED",
                "IncreaseVolumeSize": "DISABLED",
                "ChangeComputeType": "DISABLED",
                "SwitchRunningMode": "DISABLED",
                "RebuildWorkspace": "DISABLED"
            }
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon WorkSpaces 管理ガイド」の「Manage directories for WorkSpaces Personal」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeWorkspaceDirectories」を参照してください。

### `describe-workspaces-connection-status`

次のコード例は、`describe-workspaces-connection-status` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

WorkSpace の接続ステータスの説明を表示するには

次の describe-workspaces-connection-status の例では、指定した WorkSpace の接続ステータスについて説明します。

```
aws workspaces describe-workspaces-connection-status \
    --workspace-ids ws-dk1xzr417
```

出力:

```
{
    "WorkspacesConnectionStatus": [
        {
            "WorkspaceId": "ws-dk1xzr417",
            "ConnectionState": "CONNECTED",
            "ConnectionStateCheckTimestamp": 1662526214.744
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon WorkSpaces 管理ガイド」の「Amazon WorkSpaces の管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeWorkspacesConnectionStatus」を参照してください。

### describe-workspaces

次のコード例は、describe-workspaces を使用する方法を示しています。

AWS CLI

WorkSpace を記述するには

次の describe-workspaces の例では、指定した WorkSpace について説明します。

```
aws workspaces describe-workspaces \
    --workspace-ids ws-dk1xzr417
```

出力:

```
{
```

```
    "Workspaces": [
        {
            "WorkspaceId": "ws-dk1xzr417",
            "DirectoryId": "d-926722edaf",
            "UserName": "Mary",
            "IpAddress": "172.16.0.175",
            "State": "STOPPED",
            "BundleId": "wsb-0zsvgp8fc",
            "SubnetId": "subnet-500d5819",
            "ComputerName": "WSAMZN-RBSLTTD9",
            "WorkspaceProperties": {
                "RunningMode": "AUTO_STOP",
                "RunningModeAutoStopTimeoutInMinutes": 60,
                "RootVolumeSizeGib": 80,
                "UserVolumeSizeGib": 10,
                "ComputeTypeName": "VALUE"
            },
            "ModificationStates": []
        }
    ]
}
```

詳細については、「Amazon WorkSpaces 管理ガイド」の「Amazon WorkSpaces の管理」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeWorkspaces」を参照してください。

### `migrate-workspace`

次のコード例は、`migrate-workspace` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

WorkSpace を移行するには

次の `migrate-workspace` の例では、指定された WorkSpace を指定されたバンドルに移行します。

```
aws workspaces migrate-workspace \
    --source-workspace-id ws-dk1xzr417 \
    --bundle-id wsb-j4dky1gs4
```

出力:

```
{
    "SourceWorkspaceId": "ws-dk1xzr417",
    "TargetWorkspaceId": "ws-x5h1lbkp5"
}
```

詳細については、「Amazon WorkSpaces 管理ガイド」の「WorkSpaces の移行」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「MigrateWorkspace」を参照してください。

### `modify-workspace-creation-properties`

次のコード例は、`modify-workspace-creation-properties` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディレクトリの WorkSpace 作成プロパティを変更するには

次の `modify-workspace-creation-properties` の例では、指定されたディレクトリの `EnableInternetAccess` プロパティを有効にします。これにより、 ディレクトリ用に作成された WorkSpaces のパブリック IP アドレスを自動的に割り当てることができます。

```
aws workspaces modify-workspace-creation-properties \
    --resource-id d-926722edaf \
    --workspace-creation-properties EnableInternetAccess=true
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon WorkSpaces 管理ガイド」の「WorkSpaces のディレクトリ詳細を更新する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyWorkspaceCreationProperties」を参照してください。

### `modify-workspace-properties`

次のコード例は、`modify-workspace-properties` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

WorkSpace の実行モードを変更するには

次の `modify-workspace-properties` の例では、指定された WorkSpace の実行モードを `AUTO_STOP` に設定します。

```
aws workspaces modify-workspace-properties \
    --workspace-id ws-dk1xzr417 \
    --workspace-properties RunningMode=AUTO_STOP
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon WorkSpaces 管理ガイド」の「WorkSpaces の変更」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyWorkspaceProperties」を参照してください。

### `modify-workspace-state`

次のコード例は、`modify-workspace-state` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

WorkSpace の状態を変更するには

次の `modify-workspace-state` の例では、指定された WorkSpace の状態を `ADMIN_MAINTENANCE` に設定します。

```
aws workspaces modify-workspace-state \
    --workspace-id ws-dk1xzr417 \
    --workspace-state ADMIN_MAINTENANCE
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon WorkSpaces 管理ガイド」の「WorkSpaces のメンテナンス」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ModifyWorkspaceState」を参照してください。

### reboot-workspaces

次のコード例は、reboot-workspaces を使用する方法を示しています。

AWS CLI

WorkSpace を再起動するには

次の reboot-workspaces の例では、指定された WorkSpace を再起動します。

```
aws workspaces reboot-workspaces \
    --reboot-workspace-requests ws-dk1xzr417
```

出力:

```
{
    "FailedRequests": []
}
```

詳細については、「Amazon WorkSpaces 管理ガイド」の「WorkSpaces の再起動」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RebootWorkspaces」を参照してください。

### rebuild-workspaces

次のコード例は、rebuild-workspaces を使用する方法を示しています。

AWS CLI

WorkSpace を再構築するには

次の rebuild-workspaces の例では、指定された WorkSpace を再構築します。

```
aws workspaces rebuild-workspaces \
    --rebuild-workspace-requests ws-dk1xzr417
```

出力:

```
{
    "FailedRequests": []
```

```
}
```

詳細については、「Amazon WorkSpaces 管理ガイド」の「WorkSpaces の再構築」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RebuildWorkspaces」を参照してください。

### `register-workspace-directory`

次のコード例は、`register-workspace-directory` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

ディレクトリを登録するには

次の `register-workspace-directory` の例では、Amazon WorkSpaces で使用する指定されたディレクトリを登録します。

```
aws workspaces register-workspace-directory \
    --directory-id d-926722edaf
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon WorkSpaces 管理ガイド」の「Register an existing AWS Directory Service directory with WorkSpaces Personal」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RegisterWorkspaceDirectory」を参照してください。

### `restore-workspace`

次のコード例は、`restore-workspace` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

WorkSpace を復元するには

次の `restore-workspace` の例では、指定された WorkSpace を復元します。

```
aws workspaces restore-workspace \
    --workspace-id ws-dk1xzr417
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「Amazon WorkSpaces 管理ガイド」の「WorkSpaces の復元」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RestoreWorkspace」を参照してください。

### `start-workspaces`

次のコード例は、`start-workspaces` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AutoStop WorkSpace を開始するには

次の `start-workspaces` の例では、指定された WorkSpace を開始します。WorkSpace には AutoStop の実行モードが必要です。

```
aws workspaces start-workspaces \
    --start-workspace-requests WorkspaceId=ws-dk1xzr417
```

出力:

```
{
    "FailedRequests": []
}
```

詳細については、「Amazon WorkSpaces 管理ガイド」の「AutoStop WorkSpace を停止/開始する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartWorkspaces」を参照してください。

### `stop-workspaces`

次のコード例は、`stop-workspaces` を使用する方法を示しています。

AWS CLI

AutoStop WorkSpace を停止するには

次の stop-workspaces の例では、指定された WorkSpace を停止しています。WorkSpace には AutoStop の実行モードが必要です。

```
aws workspaces stop-workspaces \
    --stop-workspace-requests WorkspaceId=ws-dk1xzr417
```

出力:

```
{
    "FailedRequests": []
}
```

詳細については、「Amazon WorkSpaces 管理ガイド」の「AutoStop WorkSpace を停止/開始する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopWorkspaces」を参照してください。

### terminate-workspaces

次のコード例は、terminate-workspaces を使用する方法を示しています。

AWS CLI

WorkSpace を終了するには

次の terminate-workspaces の例では、指定されたワークスペースを終了します。

```
aws workspaces terminate-workspaces \
    --terminate-workspace-requests ws-dk1xzr417
```

出力:

```
{
    "FailedRequests": []
}
```

詳細については、「Amazon WorkSpaces 管理ガイド」の「WorkSpaces の削除」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TerminateWorkspaces」を参照してください。

# AWS CLI を使用した X-Ray の例

次のコード例は、X-Ray で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック


- アクション


## アクション

### `batch-traces-get`

次のコード例は、batch-traces-get を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トレースのリストを取得するには

次の batch-get-traces の例では、ID で指定されたトレースのリストを取得します。トレース全体には、同一のトレース ID を使用して取得されるすべてのセグメントドキュメントからコンパイルされた、各セグメントのドキュメントが含まれます。

```
aws xray batch-get-traces \
    --trace-ids 1-5d82881a-0a9126e92a73e971eed891b9
```

出力:

```
{
    "Traces": [
        {
            "Id": "1-5d82881a-0a9126e92a73e971eed891b9",
            "Duration": 0.232,
```

```
            "Segments": [
                {
                    "Id": "54aff5735b12dd28",
                    "Document": "{\"id\":\"54aff5735b12dd28\",\"name\":
\"Scorekeep\",\"start_time\":1.568835610432E9,\"end_time\":1.568835610664E9,
\"http\":{\"request\":{\"url\":\"http://scorekeep-env-1.m4fg2pfzpv.us-
east-2.elasticbeanstalk.com/api/user\",\"method\":\"POST\",\"user_agent\":
\"curl/7.59.0\",\"client_ip\":\"52.95.4.28\",\"x_forwarded_for\":true},
\"response\":{\"status\":200}},\"aws\":{\"elastic_beanstalk\":{\"version_label
\":\"Sample Application-1\",\"deployment_id\":3,\"environment_name\":\"Scorekeep-
env-1\"},\"ec2\":{\"availability_zone\":\"us-east-2b\",\"instance_id\":
\"i-0e3cf4d2de0f3f37a\"},\"xray\":{\"sdk_version\":\"1.1.0\",\"sdk\":\"X-Ray for
 Java\"}},\"service\":{\"runtime\":\"OpenJDK 64-Bit Server VM\",\"runtime_version
\":\"1.8.0_222\"},\"trace_id\":\"1-5d82881a-0a9126e92a73e971eed891b9\",
\"origin\":\"AWS::ElasticBeanstalk::Environment\",\"subsegments\":[{\"id\":
\"2d6900034ccfe558\",\"name\":\"DynamoDB\",\"start_time\":1.568835610658E9,
\"end_time\":1.568835610664E9,\"http\":{\"response\":{\"status\":200,
\"content_length\":61}},\"aws\":{\"table_name\":\"scorekeep-user\",\"operation\":
\"UpdateItem\",\"request_id\":\"TPEIDNDUROMLPOV17U4A79555NVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG
\",\"resource_names\":[\"scorekeep-user\"]},\"namespace\":\"aws\"}]}"
                },
                {
                    "Id": "0f278b6334c34e6b",
                    "Document": "{\"id\":\"0f278b6334c34e6b\",\"name\":
\"DynamoDB\",\"start_time\":1.568835610658E9,\"end_time\":1.568835610664E9,
\"parent_id\":\"2d6900034ccfe558\",\"inferred\":true,\"http\":{\"response
\":{\"status\":200,\"content_length\":61}},\"aws\":{\"table_name
\":\"scorekeep-user\",\"operation\":\"UpdateItem\",\"request_id\":
\"TPEIDNDUROMLPOV17U4A79555NVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG\",\"resource_names\":
[\"scorekeep-user\"]},\"trace_id\":\"1-5d82881a-0a9126e92a73e971eed891b9\",\"origin
\":\"AWS::DynamoDB::Table\"}"
                }
            ]
        }
    ],
    "UnprocessedTraceIds": []
}
```


詳細については、「AWS X-Ray デベロッパーガイド」の「AWS X-Ray API の AWS CLI との併用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchTracesGet」を参照してください。

### create-group

次のコード例は、create-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グループを作成するには

次の create-group の例では、AdminGroup という名前のグループリソースが作成されます。グループは、障害またはエラーの原因となる特定のサービスに関連するセグメントとしてグループの条件を定義するフィルター式を取得します。

```
aws xray create-group \
   --group-name "AdminGroup" \
   --filter-expression "service(\"mydomain.com\") {fault OR error}"
```

出力:

```
{
    "GroupName": "AdminGroup",
    "GroupARN": "arn:aws:xray:us-west-2:123456789012:group/AdminGroup/123456789",
    "FilterExpression": "service(\"mydomain.com\") {fault OR error}"
}
```

詳細については、「AWS X-Ray デベロッパーガイド」の「AWS X-Ray API を使用したサンプリング、グループ、暗号化設定の設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateGroup」を参照してください。

### create-sampling-rule

次のコード例は、create-sampling-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サンプリングルールを作成するには

次の create-sampling-rule の例は、実装されたアプリケーションのサンプリング動作を制御するルールを作成します。ルールは JSON ファイルによって提供されます。ルールを作成するには、サンプリングルールフィールドの大部分が必要です。

```
aws xray create-sampling-rule \
    --cli-input-json file://9000-base-scorekeep.json
```

9000-base-scorekeep.json の内容:

```
{
    "SamplingRule": {
        "RuleName": "base-scorekeep",
        "ResourceARN": "*",
        "Priority": 9000,
        "FixedRate": 0.1,
        "ReservoirSize": 5,
        "ServiceName": "Scorekeep",
        "ServiceType": "*",
        "Host": "*",
        "HTTPMethod": "*",
        "URLPath": "*",
        "Version": 1
    }
}
```

出力:

```
{
    "SamplingRuleRecord": {
        "SamplingRule": {
            "RuleName": "base-scorekeep",
            "RuleARN": "arn:aws:xray:us-west-2:123456789012:sampling-rule/base-
scorekeep",
            "ResourceARN": "*",
            "Priority": 9000,
            "FixedRate": 0.1,
            "ReservoirSize": 5,
            "ServiceName": "Scorekeep",
            "ServiceType": "*",
            "Host": "*",
            "HTTPMethod": "*",
            "URLPath": "*",
            "Version": 1,
            "Attributes": {}
        },
        "CreatedAt": 1530574410.0,
```

```
        "ModifiedAt": 1530574410.0
    }
}
```

詳細については、「AWS X-Ray デベロッパーガイド」の「AWS X-Ray API を使用したサンプリング、グループ、暗号化設定の設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateSamplingRule」を参照してください。

### delete-group

次のコード例は、delete-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グループを削除するには

次の delete-group の例では、指定されたグループリソースを削除します。

```
aws xray delete-group \
    --group-name "AdminGroup" \
    --group-arn "arn:aws:xray:us-east-2:123456789012:group/AdminGroup/123456789"
```

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、「AWS X-Ray デベロッパーガイド」の「AWS X-Ray API を使用したサンプリング、グループ、暗号化設定の設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteGroup」を参照してください。

### delete-sampling-rule

次のコード例は、delete-sampling-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サンプリングルールを削除するには

次の delete-sampling-rule の例は、指定されたサンプリングルールを削除します。グループ名またはグループ ARN を使用して、グループを指定できます。

```
aws xray delete-sampling-rule \
    --rule-name polling-scorekeep
```

出力:

```
{
    "SamplingRuleRecord": {
        "SamplingRule": {
            "RuleName": "polling-scorekeep",
            "RuleARN": "arn:aws:xray:us-west-2:123456789012:sampling-rule/polling-
scorekeep",
            "ResourceARN": "*",
            "Priority": 5000,
            "FixedRate": 0.003,
            "ReservoirSize": 0,
            "ServiceName": "Scorekeep",
            "ServiceType": "*",
            "Host": "*",
            "HTTPMethod": "GET",
            "URLPath": "/api/state/*",
            "Version": 1,
            "Attributes": {}
        },
        "CreatedAt": 1530574399.0,
        "ModifiedAt": 1530574399.0
    }
}
```

詳細については、「AWS X-Ray デベロッパーガイド」の「AWS X-Ray API を使用したサンプリング、グループ、暗号化設定の設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteSamplingRule」を参照してください。

### get-encryption-config

次のコード例は、get-encryption-config を使用する方法を示しています。

AWS CLI

暗号化設定を取得するには

次の get-encryption-config の例は、AWS X-Ray データの現在の暗号化設定を取得します。

```
aws xray get-encryption-config
```

出力:

```
{
    "EncryptionConfig": {
        "KeyId": "ae4aa6d49-a4d8-9df9-a475-4ff6d7898456",
        "Status": "ACTIVE",
        "Type": "NONE"
    }
}
```

詳細については、「AWS X-Ray デベロッパーガイド」の「AWS X-Ray API を使用したサンプリング、グループ、暗号化設定の設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetEncryptionConfig」を参照してください。

### get-group

次のコード例は、get-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グループを取得するには

次の get-group の例では、指定したグループリソースに関する詳細を表示します。詳細には、グループ名、グループ ARN、そのグループの条件を定義するフィルター式が含まれます。グループは ARN によって取得することもできます。

```
aws xray get-group \
    --group-name "AdminGroup"
```

出力:

```
{
    "Group": [
        {
```

```
            "GroupName": "AdminGroup",
            "GroupARN": "arn:aws:xray:us-west-2:123456789012:group/
AdminGroup/123456789",
            "FilterExpression": "service(\"mydomain.com\") {fault OR error}"
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS X-Ray デベロッパーガイド」の「AWS X-Ray API を使用したサンプリング、グループ、暗号化設定の設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetGroup」を参照してください。

### get-groups

次のコード例は、get-groups を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのグループを取得するには

次の例では、すべてのアクティブなグループの詳細を表示します。

```
aws xray get-groups
```

出力:

```
{
    "Groups": [
        {
            "GroupName": "AdminGroup",
            "GroupARN": "arn:aws:xray:us-west-2:123456789012:group/
AdminGroup/123456789",
            "FilterExpression": "service(\"example.com\") {fault OR error}"
        },
        {
            "GroupName": "SDETGroup",
            "GroupARN": "arn:aws:xray:us-west-2:123456789012:group/
SDETGroup/987654321",
            "FilterExpression": "responsetime > 2"
        }
    ]
```

```
}
```

詳細については、「AWS X-Ray デベロッパーガイド」の「AWS X-Ray API を使用したサンプリング、グループ、暗号化設定の設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetGroups」を参照してください。

### get-sampling-rules

次のコード例は、get-sampling-rules を使用する方法を示しています。

AWS CLI

すべてのサンプリングルールを取得するには

次の get-sampling-rules の例では、使用可能なすべてのサンプリングルールの詳細を表示します。

```
aws xray get-sampling-rules
```

出力:

```
{
    "SamplingRuleRecords": [
        {
            "SamplingRule": {
                "RuleName": "Default",
                "RuleARN": "arn:aws:xray:us-east-1::sampling-rule/Default",
                "ResourceARN": "*",
                "Priority": 10000,
                "FixedRate": 0.01,
                "ReservoirSize": 0,
                "ServiceName": "*",
                "ServiceType": "*",
                "Host": "*",
                "HTTPMethod": "*",
                "URLPath": "*",
                "Version": 1,
                "Attributes": {}
            },
            "CreatedAt": 0.0,
            "ModifiedAt": 1530558121.0
```

```
        },
        {
            "SamplingRule": {
                "RuleName": "base-scorekeep",
                "RuleARN": "arn:aws:xray:us-east-1::sampling-rule/base-scorekeep",
                "ResourceARN": "*",
                "Priority": 9000,
                "FixedRate": 0.1,
                "ReservoirSize": 2,
                "ServiceName": "Scorekeep",
                "ServiceType": "*",
                "Host": "*",
                "HTTPMethod": "*",
                "URLPath": "*",
                "Version": 1,
                "Attributes": {}
            },
            "CreatedAt": 1530573954.0,
            "ModifiedAt": 1530920505.0
        },
        {
            "SamplingRule": {
                "RuleName": "polling-scorekeep",
                "RuleARN": "arn:aws:xray:us-east-1::sampling-rule/polling-
scorekeep",
                "ResourceARN": "*",
                "Priority": 5000,
                "FixedRate": 0.003,
                "ReservoirSize": 0,
                "ServiceName": "Scorekeep",
                "ServiceType": "*",
                "Host": "*",
                "HTTPMethod": "GET",
                "URLPath": "/api/state/*",
                "Version": 1,
                "Attributes": {}
            },
            "CreatedAt": 1530918163.0,
            "ModifiedAt": 1530918163.0
        }
    ]
}
```

詳細については、「AWS X-Ray デベロッパーガイド」の「X-Ray API でのサンプリングルールの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSamplingRules」を参照してください。

### get-sampling-targets

次のコード例は、get-sampling-targets を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サンプリングクォータをリクエストするには

次の get-sampling-targets の例は、サービスがリクエストのサンプリングに使用しているルールのサンプリングクォータをリクエストします。AWS X-Ray からのレスポンスは、リザーバから借りる代わりに使用できるクォータが含まれています。

```
aws xray get-sampling-targets \
    --sampling-statistics-documents '[ { "RuleName": "base-scorekeep", "ClientID":
 "ABCDEF1234567890ABCDEF10", "Timestamp": "2018-07-07T00:20:06, "RequestCount": 110,
 "SampledCount": 20, "BorrowCount": 10 }, { "RuleName": "polling-scorekeep", 31,
 "BorrowCount": 0 } ]'
```

出力:

```
{
    "SamplingTargetDocuments": [
        {
            "RuleName": "base-scorekeep",
            "FixedRate": 0.1,
            "ReservoirQuota": 2,
            "ReservoirQuotaTTL": 1530923107.0,
            "Interval": 10
        },
        {
            "RuleName": "polling-scorekeep",
            "FixedRate": 0.003,
            "ReservoirQuota": 0,
            "ReservoirQuotaTTL": 1530923107.0,
            "Interval": 10
        }
    ],
```

```
    "LastRuleModification": 1530920505.0,
    "UnprocessedStatistics": []
}
```

詳細については、「AWS X-Ray デベロッパーガイド」の「X-Ray API でのサンプリングルールの使用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetSamplingTargets」を参照してください。

### get-service-graph

次のコード例は、get-service-graph を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サービスグラフを取得するには

次の例では、受信リクエストを処理するサービス、および結果として呼び出すダウンストリームサービスを説明する、指定された期間内にドキュメントを表示します。

```
aws xray get-service-graph \
    --start-time 1568835392.0
    --end-time 1568835446.0
```

出力:

```
{
    "Services": [
        {
            "ReferenceId": 0,
            "Name": "Scorekeep",
            "Names": [
                "Scorekeep"
            ],
            "Root": true,
            "Type": "AWS::ElasticBeanstalk::Environment",
            "State": "active",
            "StartTime": 1568835392.0,
            "EndTime": 1568835446.0,
            "Edges": [
                {
                    "ReferenceId": 1,
```

```
                    "StartTime": 1568835392.0,
                    "EndTime": 1568835446.0,
                    "SummaryStatistics": {
                        "OkCount": 14,
                        "ErrorStatistics": {
                            "ThrottleCount": 0,
                            "OtherCount": 0,
                            "TotalCount": 0
                        },
                        "FaultStatistics": {
                            "OtherCount": 0,
                            "TotalCount": 0
                        },
                        "TotalCount": 14,
                        "TotalResponseTime": 0.13
                    },
                    "ResponseTimeHistogram": [
                        {
                            "Value": 0.008,
                            "Count": 1
                        },
                        {
                            "Value": 0.005,
                            "Count": 7
                        },
                        {
                            "Value": 0.009,
                            "Count": 1
                        },
                        {
                            "Value": 0.021,
                            "Count": 1
                        },
                        {
                            "Value": 0.038,
                            "Count": 1
                        },
                        {
                            "Value": 0.007,
                            "Count": 1
                        },
                        {
                            "Value": 0.006,
                            "Count": 2
```

```
                    }
                ],
                "Aliases": []
            },

            ... TRUNCATED FOR BREVITY ...

        ]
    }
],
"StartTime": 1568835392.0,
"EndTime": 1568835446.0,
"ContainsOldGroupVersions": false
}
```

詳細については、「AWS X-Ray デベロッパーガイド」の「AWS X-Ray API の AWS CLI との併用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetServiceGraph」を参照してください。

### get-trace-summaries

次のコード例は、get-trace-summaries を使用する方法を示しています。

AWS CLI

トレースの概要を取得するには

次の get-trace-summaries の例では、指定された時間枠内で使用可能なトレースの ID とメタデータを取得します。

```
aws xray get-trace-summaries \
    --start-time 1568835392.0 \
    --end-time 1568835446.0
```

出力:

```
[
    "http://scorekeep-env-1.123456789.us-east-2.elasticbeanstalk.com/api/move/
VSAE93HF/GSSD2NTB/DP0PCC09",
```

```
    "http://scorekeep-env-1.123456789.us-east-2.elasticbeanstalk.com/api/move/
GCQ2B35P/FREELDFT/4LRE643M",
    "http://scorekeep-env-1.123456789.us-east-2.elasticbeanstalk.com/api/game/
VSAE93HF/GSSD2NTB/starttime/1568835513",
    "http://scorekeep-env-1.123456789.us-east-2.elasticbeanstalk.com/api/
move/4MQNA5NN/L99KK2RF/null"
]
```

詳細については、「AWS X-Ray デベロッパーガイド」の「AWS X-Ray API の AWS CLI との併用」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetTraceSummaries」を参照してください。

### put-encryption-config

次のコード例は、put-encryption-config を使用する方法を示しています。

AWS CLI

暗号化設定を更新するには

次の put-encryption-config``example updates the encryption configuration for AWS X-Ray data to use the default AWS managed KMS key ``aws/xray。

```
aws xray put-encryption-config \
    --type KMS \
    --key-id alias/aws/xray
```

出力:

```
{
    "EncryptionConfig": {
        "KeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/c234g4e8-39e9-4gb0-84e2-
b0ea215cbba5",
        "Status": "UPDATING",
        "Type": "KMS"
    }
}
```

詳細については、「AWS X-Ray デベロッパーガイド」の「AWS X-Ray API を使用したサンプリング、グループ、暗号化設定の設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutEncryptionConfig」を参照してください。

### put-trace-segments

次のコード例は、put-trace-segments を使用する方法を示しています。

AWS CLI

セグメントをアップロードするには

次の put-trace-segments の例では、セグメントドキュメントを AWS X-Ray にアップロードします。セグメントドキュメントは、JSON セグメントドキュメントのリストとして消費されます。

```
aws xray put-trace-segments \
    --trace-segment-documents "{\"id\":\"20312a0e2b8809f4\",\"name
\":\"DynamoDB\",\"trace_id\":\"1-5832862d-a43aafded3334a971fe312db\",
\"start_time\":1.479706157195E9,\"end_time\":1.479706157202E9,\"parent_id\":
\"79736b962fe3239e\",\"http\":{\"response\":{\"content_length\":60,\"status
\":200}},\"inferred\":true,\"aws\":{\"consistent_read\":false,\"table_name
\":\"scorekeep-session-xray\",\"operation\":\"GetItem\",\"request_id\":
\"SCAU23OM6M8FO38UASGC7785ARVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG\",\"resource_names\":
[\"scorekeep-session-xray\"]},\"origin\":\"AWS::DynamoDB::Table\"}"
```

出力:

```
{
    "UnprocessedTraceSegments": []
}
```

詳細については、「AWS X-Ray デベロッパーガイド」の「トレースデータを AWS X-Ray に送信する」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutTraceSegments」を参照してください。

### update-group

次のコード例は、update-group を使用する方法を示しています。

AWS CLI

グループを更新するには

次の update-group の例では、AdminGroup という名前のグループへのトレースを受け入れる基準を更新します。グループ名またはグループ ARN を使用して、目的のグループを指定できます。

```
aws xray update-group \
    --group-name "AdminGroup" \
    --group-arn "arn:aws:xray:us-west-2:123456789012:group/AdminGroup/123456789" \
    --filter-expression "service(\"mydomain.com\") {fault}"
```

出力:

```
{
    "GroupName": "AdminGroup",
    "GroupARN": "arn:aws:xray:us-east-2:123456789012:group/AdminGroup/123456789",
    "FilterExpression": "service(\"mydomain.com\") {fault}"
}
```

詳細については、「AWS X-Ray デベロッパーガイド」の「AWS X-Ray API を使用したサンプリング、グループ、暗号化設定の設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateGroup」を参照してください。

### update-sampling-rule

次のコード例は、update-sampling-rule を使用する方法を示しています。

AWS CLI

サンプリングルールを更新するには

次の update-sampling-rule の例では、サンプリングルールの設定を変更します。ルールは JSON ファイルから消費されます。更新されるフィールドのみが必要です。

```
aws xray update-sampling-rule \
   --cli-input-json file://1000-default.json
```

1000-default.json の内容:

```
{
    "SamplingRuleUpdate": {
        "RuleName": "Default",
        "FixedRate": 0.01,
        "ReservoirSize": 0
    }
}
```

出力:

```
{
    "SamplingRuleRecords": [
        {
            "SamplingRule": {
                "RuleName": "Default",
                "RuleARN": "arn:aws:xray:us-west-2:123456789012:sampling-rule/
Default",
                "ResourceARN": "*",
                "Priority": 10000,
                "FixedRate": 0.01,
                "ReservoirSize": 0,
                "ServiceName": "*",
                "ServiceType": "*",
                "Host": "*",
                "HTTPMethod": "*",
                "URLPath": "*",
                "Version": 1,
                "Attributes": {}
            },
            "CreatedAt": 0.0,
            "ModifiedAt": 1529959993.0
        }
   ]
}
```

詳細については、「AWS X-Ray デベロッパーガイド」の「AWS X-Ray API を使用したサンプリング、グループ、暗号化設定の設定」を参照してください。

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateSamplingRule」を参照してください。

# Bash スクリプトコードを使用した AWS CLI の例

このトピックのコード例は、AWS Command Line Interface を Bash スクリプトと AWS と共に使用する方法を示しています。

基本 は、重要なオペレーションをサービス内で実行する方法を示すコード例です。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

シナリオは、1 つのサービス内から、または他の AWS のサービスと組み合わせて複数の関数を呼び出し、特定のタスクを実行する方法を示すコード例です。

一部のサービスには、サービス固有のライブラリや関数の活用方法を示す追加のカテゴリ例が含まれています。

サービス

- Bash スクリプトで AWS CLI を使用する AWS Batch の例
- Bash スクリプトで AWS CLI を使用する AWS Cloud Map の例
- Bash スクリプトで AWS CLI を使用する CloudFront の例
- Bash スクリプトで AWS CLI を使用する DynamoDB の例
- Bash スクリプトで AWS CLI を使用する Amazon EC2 の例
- Bash スクリプトで AWS CLI を使用する HealthImaging の例
- Bash スクリプトで AWS CLI を使用する IAM の例
- Bash スクリプトで AWS CLI を使用する AWS KMS の例
- Bash スクリプトで AWS CLI を使用する Lightsail の例
- Bash スクリプトで AWS CLI を使用する Amazon S3 の例
- Bash スクリプトで AWS CLI を使用する AWS STS の例

## Bash スクリプトで AWS CLI を使用する AWS Batch の例

次のコード例では、Bash スクリプトと AWS Batch で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

シナリオは、1 つのサービス内から、または他の AWS のサービスと組み合わせて複数の関数を呼び出し、特定のタスクを実行する方法を示すコード例です。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コンテキスト内でコードを設定および実行する方法の手順を確認できます。

トピック

- シナリオ

## シナリオ

Batch と Fargate の使用を開始する

次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

- ECS タスク用の IAM 実行ロールを作成する
- マネージド型の Fargate コンピューティング環境を作成する
- 優先度設定を使用してジョブキューを作成する
- コンテナ化されたワークロードのジョブ定義を登録する
- バッチジョブ実行の送信とモニタリング
- CloudWatch Logs でジョブ出力を表示する
- 適切な依存関係の順序でリソースをクリーンアップする

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。デベロッパーチュートリアルのサンプルレポジトリで用例一覧を検索し、設定と実行の方法を確認してください。

```
#!/bin/bash

# AWS Batch Fargate Getting Started Script - Fixed Version
# This script demonstrates creating AWS Batch resources with Fargate orchestration
#
# HIGH SEVERITY FIXES APPLIED:
# 1. Added IAM role propagation delay after role creation
# 2. Added resource state validation before deletion attempts

set -e  # Exit on any error
```

```
# Configuration
SCRIPT_NAME="batch-fargate-tutorial"
LOG_FILE="${SCRIPT_NAME}-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).log"
RANDOM_SUFFIX=$(openssl rand -hex 6)
COMPUTE_ENV_NAME="batch-fargate-compute-${RANDOM_SUFFIX}"
JOB_QUEUE_NAME="batch-fargate-queue-${RANDOM_SUFFIX}"
JOB_DEF_NAME="batch-fargate-jobdef-${RANDOM_SUFFIX}"
JOB_NAME="batch-hello-world-${RANDOM_SUFFIX}"
ROLE_NAME="BatchEcsTaskExecutionRole-${RANDOM_SUFFIX}"
TRUST_POLICY_FILE="batch-trust-policy-${RANDOM_SUFFIX}.json"

# Array to track created resources for cleanup
CREATED_RESOURCES=()

# Logging function
log() {
    echo "[$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')] $1" | tee -a "$LOG_FILE"
}

# Error handling function
handle_error() {
    log "ERROR: Script failed at line $1"
    log "Attempting to clean up resources created so far..."
    cleanup_resources
    exit 1
}

# Set up error handling
trap 'handle_error $LINENO' ERR

# Function to wait for resource to be ready
wait_for_compute_env() {
    local env_name=$1
    log "Waiting for compute environment $env_name to be VALID..."

    while true; do
        local status=$(aws batch describe-compute-environments \
            --compute-environments "$env_name" \
            --query 'computeEnvironments[0].status' \
            --output text 2>/dev/null || echo "NOT_FOUND")

        if [ "$status" = "VALID" ]; then
            log "Compute environment $env_name is ready"
```

```
            break
        elif [ "$status" = "INVALID" ] || [ "$status" = "NOT_FOUND" ]; then
            log "ERROR: Compute environment $env_name failed to create properly"
            return 1
        fi

        log "Compute environment status: $status. Waiting 10 seconds..."
        sleep 10
    done
}

# Function to wait for job queue to be ready
wait_for_job_queue() {
    local queue_name=$1
    log "Waiting for job queue $queue_name to be VALID..."

    while true; do
        local state=$(aws batch describe-job-queues \
            --job-queues "$queue_name" \
            --query 'jobQueues[0].state' \
            --output text 2>/dev/null || echo "NOT_FOUND")

        if [ "$state" = "ENABLED" ]; then
            log "Job queue $queue_name is ready"
            break
        elif [ "$state" = "DISABLED" ] || [ "$state" = "NOT_FOUND" ]; then
            log "ERROR: Job queue $queue_name failed to create properly"
            return 1
        fi

        log "Job queue state: $state. Waiting 10 seconds..."
        sleep 10
    done
}

# Function to wait for job completion
wait_for_job() {
    local job_id=$1
    log "Waiting for job $job_id to complete..."

    while true; do
        local status=$(aws batch describe-jobs \
            --jobs "$job_id" \
            --query 'jobs[0].status' \
```

```
            --output text 2>/dev/null || echo "NOT_FOUND")

        if [ "$status" = "SUCCEEDED" ]; then
            log "Job $job_id completed successfully"
            break
        elif [ "$status" = "FAILED" ]; then
            log "ERROR: Job $job_id failed"
            return 1
        fi

        log "Job status: $status. Waiting 30 seconds..."
        sleep 30
    done
}

# FIXED: Added function to wait for resource state before deletion
wait_for_resource_state() {
    local resource_type=$1
    local resource_name=$2
    local expected_state=$3
    local max_attempts=30
    local attempt=0

    log "Waiting for $resource_type $resource_name to reach state: $expected_state"

    while [ $attempt -lt $max_attempts ]; do
        local current_state=""

        case $resource_type in
            "JOB_QUEUE")
                current_state=$(aws batch describe-job-queues \
                    --job-queues "$resource_name" \
                    --query 'jobQueues[0].state' \
                    --output text 2>/dev/null || echo "NOT_FOUND")
                ;;
            "COMPUTE_ENV")
                current_state=$(aws batch describe-compute-environments \
                    --compute-environments "$resource_name" \
                    --query 'computeEnvironments[0].status' \
                    --output text 2>/dev/null || echo "NOT_FOUND")
                ;;
        esac

        if [ "$current_state" = "$expected_state" ]; then
```

```
            log "$resource_type $resource_name is now in state: $expected_state"
            return 0
        fi

        log "$resource_type $resource_name state: $current_state (waiting for
 $expected_state)"
        sleep 10
        ((attempt++))
    done

    log "WARNING: $resource_type $resource_name did not reach expected state after
 $max_attempts attempts"
    return 1
}

# Cleanup function
cleanup_resources() {
    log "Starting cleanup of created resources..."

    # Clean up in reverse order of creation
    for ((i=${#CREATED_RESOURCES[@]}-1; i>=0; i--)); do
        local resource="${CREATED_RESOURCES[i]}"
        local resource_type=$(echo "$resource" | cut -d: -f1)
        local resource_name=$(echo "$resource" | cut -d: -f2)

        log "Cleaning up $resource_type: $resource_name"

        case $resource_type in
            "JOB_QUEUE")
                # FIXED: Validate state before deletion
                aws batch update-job-queue --job-queue "$resource_name" --state
 DISABLED 2>/dev/null || true
                wait_for_resource_state "JOB_QUEUE" "$resource_name" "DISABLED" ||
 true
                aws batch delete-job-queue --job-queue "$resource_name" 2>/dev/null
 || true
                ;;
            "COMPUTE_ENV")
                # FIXED: Validate state before deletion
                aws batch update-compute-environment --compute-environment
 "$resource_name" --state DISABLED 2>/dev/null || true
                wait_for_resource_state "COMPUTE_ENV" "$resource_name" "DISABLED" ||
 true
```

```
                aws batch delete-compute-environment --compute-environment
 "$resource_name" 2>/dev/null || true
                ;;
            "IAM_ROLE")
                aws iam detach-role-policy --role-name "$resource_name" --policy-arn
 "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSTaskExecutionRolePolicy" 2>/dev/null
 || true
                aws iam delete-role --role-name "$resource_name" 2>/dev/null || true
                ;;
            "FILE")
                rm -f "$resource_name" 2>/dev/null || true
                ;;
        esac
    done

    log "Cleanup completed"
}

# Main script execution
main() {
    log "Starting AWS Batch Fargate tutorial script - Fixed Version"
    log "Log file: $LOG_FILE"

    # Get AWS account ID
    log "Getting AWS account ID..."
    ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)
    log "Account ID: $ACCOUNT_ID"

    # Get default VPC and subnets
    log "Getting default VPC and subnets..."
    DEFAULT_VPC=$(aws ec2 describe-vpcs \
        --filters "Name=is-default,Values=true" \
        --query 'Vpcs[0].VpcId' \
        --output text)

    if [ "$DEFAULT_VPC" = "None" ] || [ "$DEFAULT_VPC" = "null" ]; then
        log "ERROR: No default VPC found. Please create a VPC first."
        exit 1
    fi

    log "Default VPC: $DEFAULT_VPC"

    # Get subnets in the default VPC
    SUBNETS=$(aws ec2 describe-subnets \
```

```
        --filters "Name=vpc-id,Values=$DEFAULT_VPC" \
        --query 'Subnets[*].SubnetId' \
        --output text)

    if [ -z "$SUBNETS" ]; then
        log "ERROR: No subnets found in default VPC"
        exit 1
    fi

    # Convert tab/space-separated subnets to JSON array format
    SUBNET_ARRAY=$(echo "$SUBNETS" | tr '\t ' '\n' | sed 's/^/"/;s/$/"/' | paste -sd
 ',' -)
    log "Subnets: $SUBNETS"
    log "Subnet array: [$SUBNET_ARRAY]"

    # Get default security group for the VPC
    DEFAULT_SG=$(aws ec2 describe-security-groups \
        --filters "Name=vpc-id,Values=$DEFAULT_VPC" "Name=group-name,Values=default"
 \
        --query 'SecurityGroups[0].GroupId' \
        --output text)

    if [ "$DEFAULT_SG" = "None" ] || [ "$DEFAULT_SG" = "null" ]; then
        log "ERROR: No default security group found in VPC"
        exit 1
    fi

    log "Default security group: $DEFAULT_SG"

    # Step 1: Create IAM execution role
    log "Step 1: Creating IAM execution role..."

    # Create trust policy document
    cat > "$TRUST_POLICY_FILE" << EOF
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ecs-tasks.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
```

```
  ]
}
EOF
    CREATED_RESOURCES+=("FILE:$TRUST_POLICY_FILE")

    # Create the role
    aws iam create-role \
        --role-name "$ROLE_NAME" \
        --assume-role-policy-document "file://$TRUST_POLICY_FILE"
    CREATED_RESOURCES+=("IAM_ROLE:$ROLE_NAME")

    # Attach policy
    aws iam attach-role-policy \
        --role-name "$ROLE_NAME" \
        --policy-arn "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonECSTaskExecutionRolePolicy"

    log "IAM role created: $ROLE_NAME"

    # FIXED: Wait for IAM role propagation
    log "Waiting for IAM role propagation (15 seconds)..."
    sleep 15

    # Step 2: Create compute environment
    log "Step 2: Creating Fargate compute environment..."

    aws batch create-compute-environment \
        --compute-environment-name "$COMPUTE_ENV_NAME" \
        --type MANAGED \
        --state ENABLED \
        --compute-resources "{
            \"type\": \"FARGATE\",
            \"maxvCpus\": 256,
            \"subnets\": [$SUBNET_ARRAY],
            \"securityGroupIds\": [\"$DEFAULT_SG\"]
        }"
    CREATED_RESOURCES+=("COMPUTE_ENV:$COMPUTE_ENV_NAME")

    # Wait for compute environment to be ready
    wait_for_compute_env "$COMPUTE_ENV_NAME"

    # Step 3: Create job queue
    log "Step 3: Creating job queue..."
```

```
    aws batch create-job-queue \
        --job-queue-name "$JOB_QUEUE_NAME" \
        --state ENABLED \
        --priority 900 \
        --compute-environment-order order=1,computeEnvironment="$COMPUTE_ENV_NAME"
    CREATED_RESOURCES+=("JOB_QUEUE:$JOB_QUEUE_NAME")

    # Wait for job queue to be ready
    wait_for_job_queue "$JOB_QUEUE_NAME"

    # Step 4: Create job definition
    log "Step 4: Creating job definition..."

    aws batch register-job-definition \
        --job-definition-name "$JOB_DEF_NAME" \
        --type container \
        --platform-capabilities FARGATE \
        --container-properties "{
            \"image\": \"busybox\",
            \"resourceRequirements\": [
                {\"type\": \"VCPU\", \"value\": \"0.25\"},
                {\"type\": \"MEMORY\", \"value\": \"512\"}
            ],
            \"command\": [\"echo\", \"hello world\"],
            \"networkConfiguration\": {
                \"assignPublicIp\": \"ENABLED\"
            },
            \"executionRoleArn\": \"arn:aws:iam::${ACCOUNT_ID}:role/${ROLE_NAME}\"
        }"

    log "Job definition created: $JOB_DEF_NAME"

    # Step 5: Submit job
    log "Step 5: Submitting job..."

    JOB_ID=$(aws batch submit-job \
        --job-name "$JOB_NAME" \
        --job-queue "$JOB_QUEUE_NAME" \
        --job-definition "$JOB_DEF_NAME" \
        --query 'jobId' \
        --output text)

    log "Job submitted with ID: $JOB_ID"
```

```
# Step 6: Wait for job completion and view output
log "Step 6: Waiting for job completion..."
wait_for_job "$JOB_ID"

# Get log stream name
log "Getting job logs..."
LOG_STREAM=$(aws batch describe-jobs \
    --jobs "$JOB_ID" \
    --query 'jobs[0].attempts[0].taskProperties.containers[0].logStreamName' \
    --output text)

if [ "$LOG_STREAM" != "None" ] && [ "$LOG_STREAM" != "null" ]; then
    log "Log stream: $LOG_STREAM"
    log "Job output:"
    aws logs get-log-events \
        --log-group-name "/aws/batch/job" \
        --log-stream-name "$LOG_STREAM" \
        --query 'events[*].message' \
        --output text | tee -a "$LOG_FILE"
else
    log "No log stream available for job"
fi

log "Tutorial completed successfully!"

# Show created resources
echo ""
echo "==========================================="
echo "CREATED RESOURCES"
echo "==========================================="
echo "The following resources were created:"
for resource in "${CREATED_RESOURCES[@]}"; do
    echo "  - $resource"
done
echo ""
echo "==========================================="
echo "CLEANUP CONFIRMATION"
echo "==========================================="
echo "Do you want to clean up all created resources? (y/n): "
read -r CLEANUP_CHOICE

if [[ "$CLEANUP_CHOICE" =~ ^[Yy]$ ]]; then
    cleanup_resources
    log "All resources have been cleaned up"
```

```
    else
        log "Resources left intact. You can clean them up manually later."
        echo "To clean up manually, run the following commands:"
        echo "aws batch update-job-queue --job-queue $JOB_QUEUE_NAME --state
 DISABLED"
        echo "aws batch delete-job-queue --job-queue $JOB_QUEUE_NAME"
        echo "aws batch update-compute-environment --compute-environment
 $COMPUTE_ENV_NAME --state DISABLED"
        echo "aws batch delete-compute-environment --compute-environment
 $COMPUTE_ENV_NAME"
        echo "aws iam detach-role-policy --role-name $ROLE_NAME --policy-arn
 arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSTaskExecutionRolePolicy"
        echo "aws iam delete-role --role-name $ROLE_NAME"
    fi
}

# Run main function
main "$@"
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの以下のトピックを参照してください。
  - CreateComputeEnvironment
  - CreateJobQueue
  - DeleteComputeEnvironment
  - DeleteJobQueue
  - DescribeComputeEnvironments
  - DescribeJobQueues
  - DescribeJobs
  - RegisterJobDefinition
  - SubmitJob
  - UpdateComputeEnvironment
  - UpdateJobQueue

# Bash スクリプトで AWS CLI を使用する AWS Cloud Map の例

次のコード例では、Bash スクリプトと AWS Cloud Map で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

シナリオは、1 つのサービス内から、または他の AWS のサービスと組み合わせて複数の関数を呼び出し、特定のタスクを実行する方法を示すコード例です。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コンテキスト内でコードを設定および実行する方法の手順を確認できます。

トピック


- シナリオ


## シナリオ

Cloud Map カスタム属性

次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

- API ベースのサービス検出用の HTTP 名前空間を作成する
- DynamoDB テーブルを作成し、カスタム属性を持つデータサービスとして登録する
- データを読み書きするための Lambda 関数を作成する
- アクションベースの検出用のカスタム属性を使用して Lambda 関数をサービスインスタンスとして登録する
- カスタム属性を使用してサービスを検出するクライアントアプリケーションを構築する
- Lambda 関数、DynamoDB テーブル、Cloud Map サービスを含むすべてのリソースをクリーンアップする

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。デベロッパーチュートリアルのサンプルレポジトリで用例一覧を検索し、設定と実行の方法を確認してください。

```
#!/bin/bash

# AWS Cloud Map Tutorial Script
# This script demonstrates how to use AWS Cloud Map for service discovery with
 custom attributes

# Set up logging
LOG_FILE="cloudmap-tutorial.log"
echo "AWS Cloud Map Tutorial Script" > $LOG_FILE
echo "Started at $(date)" >> $LOG_FILE

# Array to track created resources for cleanup
CREATED_RESOURCES=()

# Function to log commands and their output
log_cmd() {
  echo "$ $1" | tee -a $LOG_FILE
  eval "$1" | tee -a $LOG_FILE
}

# Function to handle errors
handle_error() {
  local LINE=$1
  echo "An error occurred at line $LINE" | tee -a $LOG_FILE
  echo "Resources created so far:" | tee -a $LOG_FILE
  for resource in "${CREATED_RESOURCES[@]}"; do
    echo "- $resource" | tee -a $LOG_FILE
  done
  echo "Attempting to clean up resources..." | tee -a $LOG_FILE
  cleanup
  exit 1
}

# Set up error handling
trap 'handle_error $LINENO' ERR

# Helper function to wait for Cloud Map operations to complete
wait_for_operation() {
  local OPERATION_ID=$1
  local TIMEOUT=300  # 5 minutes timeout
  local START_TIME=$(date +%s)

  while true; do
```

```
    local STATUS=$(aws servicediscovery get-operation --operation-id $OPERATION_ID
 --query 'Operation.Status' --output text)

    if [ "$STATUS" == "SUCCESS" ]; then
      echo "Operation completed successfully" | tee -a $LOG_FILE
      break
    elif [ "$STATUS" == "FAIL" ]; then
      echo "Operation failed" | tee -a $LOG_FILE
      return 1
    fi

    local CURRENT_TIME=$(date +%s)
    if [ $((CURRENT_TIME - START_TIME)) -gt $TIMEOUT ]; then
      echo "Operation timed out" | tee -a $LOG_FILE
      return 1
    fi

    sleep 5
  done

  return 0
}

# Function to clean up resources
cleanup() {
  echo "Cleaning up resources..." | tee -a $LOG_FILE

  # Reverse the order of created resources for proper deletion
  for ((i=${#CREATED_RESOURCES[@]}-1; i>=0; i--)); do
    resource="${CREATED_RESOURCES[$i]}"
    echo "Deleting $resource..." | tee -a $LOG_FILE

    if [[ $resource == "instance:"* ]]; then
      # Extract service ID and instance ID
      SERVICE_ID=$(echo $resource | cut -d':' -f2)
      INSTANCE_ID=$(echo $resource | cut -d':' -f3)

      # Check if instance exists before trying to deregister
      INSTANCE_EXISTS=$(aws servicediscovery list-instances --service-id $SERVICE_ID
 --query "Instances[?Id=='$INSTANCE_ID'].Id" --output text 2>/dev/null || echo "")
      if [[ -n "$INSTANCE_EXISTS" ]]; then
        OPERATION_ID=$(aws servicediscovery deregister-instance --service-id
 $SERVICE_ID --instance-id $INSTANCE_ID --query 'OperationId' --output text)
```

```
        # Wait for deregistration to complete
        echo "Waiting for instance deregistration to complete..." | tee -a $LOG_FILE
        wait_for_operation $OPERATION_ID
      else
        echo "Instance $INSTANCE_ID already deregistered" | tee -a $LOG_FILE
      fi
    elif [[ $resource == "lambda:"* ]]; then
      # Extract function name
      FUNCTION_NAME=$(echo $resource | cut -d':' -f2)
      aws lambda delete-function --function-name $FUNCTION_NAME
    elif [[ $resource == "role:"* ]]; then
      # Extract role name
      ROLE_NAME=$(echo $resource | cut -d':' -f2)

      # Detach all policies first
      for POLICY_ARN in $(aws iam list-attached-role-policies --role-name $ROLE_NAME
 --query 'AttachedPolicies[*].PolicyArn' --output text); do
        aws iam detach-role-policy --role-name $ROLE_NAME --policy-arn $POLICY_ARN
      done

      # Delete the role
      aws iam delete-role --role-name $ROLE_NAME
    elif [[ $resource == "dynamodb:"* ]]; then
      # Extract table name
      TABLE_NAME=$(echo $resource | cut -d':' -f2)
      aws dynamodb delete-table --table-name $TABLE_NAME

      # Wait for table deletion to complete
      echo "Waiting for DynamoDB table deletion to complete..." | tee -a $LOG_FILE
      aws dynamodb wait table-not-exists --table-name $TABLE_NAME
    fi
  done

  # Handle services separately to ensure all instances are deregistered first
  for ((i=${#CREATED_RESOURCES[@]}-1; i>=0; i--)); do
    resource="${CREATED_RESOURCES[$i]}"
    if [[ $resource == "service:"* ]]; then
      # Extract service ID
      SERVICE_ID=$(echo $resource | cut -d':' -f2)
      echo "Deleting service $SERVICE_ID..." | tee -a $LOG_FILE

      # Make sure all instances are deregistered
      INSTANCES=$(aws servicediscovery list-instances --service-id $SERVICE_ID --
query 'Instances[*].Id' --output text)
```

```
      if [[ -n "$INSTANCES" ]]; then
        echo "Service still has instances. Waiting before deletion..." | tee -a
 $LOG_FILE
        sleep 10
      fi

      # Try to delete the service
      aws servicediscovery delete-service --id $SERVICE_ID
      sleep 5
    fi
  done

  # Handle namespaces last to ensure all services are deleted first
  for ((i=${#CREATED_RESOURCES[@]}-1; i>=0; i--)); do
    resource="${CREATED_RESOURCES[$i]}"
    if [[ $resource == "namespace:"* ]]; then
      # Extract namespace ID
      NAMESPACE_ID=$(echo $resource | cut -d':' -f2)
      echo "Deleting namespace $NAMESPACE_ID..." | tee -a $LOG_FILE

      # Check if namespace still has services
      SERVICES=$(aws servicediscovery list-services --filters
 "Name=NAMESPACE_ID,Values=$NAMESPACE_ID,Condition=EQ" --query 'Services[*].Id' --
output text)
      if [[ -n "$SERVICES" ]]; then
        echo "Namespace still has services. Deleting them first..." | tee -a
 $LOG_FILE
        for SERVICE_ID in $SERVICES; do
          echo "Deleting service $SERVICE_ID..." | tee -a $LOG_FILE
          aws servicediscovery delete-service --id $SERVICE_ID
        done
        sleep 5
      fi

      # Try to delete the namespace
      OPERATION_ID=$(aws servicediscovery delete-namespace --id $NAMESPACE_ID --
query 'OperationId' --output text 2>/dev/null || echo "")
      if [[ -n "$OPERATION_ID" ]]; then
        echo "Waiting for namespace deletion to complete..." | tee -a $LOG_FILE
        wait_for_operation $OPERATION_ID
      else
        echo "Failed to delete namespace or namespace already deleted" | tee -a
 $LOG_FILE
      fi
```

```
    fi
  done

  echo "Cleanup complete" | tee -a $LOG_FILE
}

# Step 1: Create an AWS Cloud Map namespace
echo "Step 1: Creating AWS Cloud Map namespace..." | tee -a $LOG_FILE

# Check if namespace already exists
NAMESPACE_ID=$(aws servicediscovery list-namespaces --query "Namespaces[?
Name=='cloudmap-tutorial'].Id" --output text)

if [[ -z "$NAMESPACE_ID" || "$NAMESPACE_ID" == "None" ]]; then
  log_cmd "aws servicediscovery create-http-namespace --name cloudmap-tutorial --
creator-request-id namespace-request"
  OPERATION_ID=$(aws servicediscovery create-http-namespace --name cloudmap-tutorial
 --creator-request-id namespace-request --query 'OperationId' --output text)

  # Wait for namespace creation to complete
  echo "Waiting for namespace creation to complete..." | tee -a $LOG_FILE
  wait_for_operation $OPERATION_ID

  # Get the namespace ID
  NAMESPACE_ID=$(aws servicediscovery list-namespaces --query "Namespaces[?
Name=='cloudmap-tutorial'].Id" --output text)
  echo "Namespace created with ID: $NAMESPACE_ID" | tee -a $LOG_FILE
else
  echo "Namespace cloudmap-tutorial already exists with ID: $NAMESPACE_ID" | tee -a
 $LOG_FILE
fi

CREATED_RESOURCES+=("namespace:$NAMESPACE_ID")

# Step 2: Create a DynamoDB table
echo "Step 2: Creating DynamoDB table..." | tee -a $LOG_FILE

# Check if table already exists
TABLE_EXISTS=$(aws dynamodb describe-table --table-name cloudmap 2>&1 || echo
 "NOT_EXISTS")

if [[ $TABLE_EXISTS == *"ResourceNotFoundException"* || $TABLE_EXISTS ==
 "NOT_EXISTS" ]]; then
```

```
  log_cmd "aws dynamodb create-table --table-name cloudmap --attribute-definitions
 AttributeName=id,AttributeType=S --key-schema AttributeName=id,KeyType=HASH --
billing-mode PAY_PER_REQUEST"

  # Wait for DynamoDB table to become active
  echo "Waiting for DynamoDB table to become active..." | tee -a $LOG_FILE
  aws dynamodb wait table-exists --table-name cloudmap
else
  echo "DynamoDB table cloudmap already exists" | tee -a $LOG_FILE
fi

CREATED_RESOURCES+=("dynamodb:cloudmap")

# Step 3: Create an AWS Cloud Map data service
echo "Step 3: Creating AWS Cloud Map data service..." | tee -a $LOG_FILE

# Get all services in the namespace
echo "Listing all services in namespace $NAMESPACE_ID..." | tee -a $LOG_FILE
SERVICES=$(aws servicediscovery list-services --filters "Name=NAMESPACE_ID,Values=
$NAMESPACE_ID,Condition=EQ" --query 'Services[*].[Id,Name]' --output text)
echo "Services found: $SERVICES" | tee -a $LOG_FILE

# Check if data service already exists
DATA_SERVICE_ID=""
while read -r id name || [[ -n "$id" ]]; do
  echo "Checking service: ID=$id, Name=$name" | tee -a $LOG_FILE
  if [[ "$name" == "data-service" ]]; then
    DATA_SERVICE_ID="$id"
    break
  fi
done <<< "$SERVICES"

if [[ -z "$DATA_SERVICE_ID" ]]; then
  echo "Data service does not exist, creating it..." | tee -a $LOG_FILE
  # Create the service and capture the ID directly
  echo "$ aws servicediscovery create-service --name data-service --namespace-id
 $NAMESPACE_ID --creator-request-id data-service-request" | tee -a $LOG_FILE
  CREATE_OUTPUT=$(aws servicediscovery create-service --name data-service --
namespace-id $NAMESPACE_ID --creator-request-id data-service-request)
  echo "$CREATE_OUTPUT" | tee -a $LOG_FILE

  # Extract the service ID using AWS CLI query
```

```
  DATA_SERVICE_ID=$(aws servicediscovery list-services --filters
 "Name=NAMESPACE_ID,Values=$NAMESPACE_ID,Condition=EQ" --query "Services[?
Name=='data-service'].Id" --output text)
  echo "Data service created with ID: $DATA_SERVICE_ID" | tee -a $LOG_FILE
else
  echo "Data service already exists with ID: $DATA_SERVICE_ID" | tee -a $LOG_FILE
fi

CREATED_RESOURCES+=("service:$DATA_SERVICE_ID")

# Register DynamoDB table as a service instance
echo "Registering DynamoDB table as a service instance..." | tee -a $LOG_FILE

# Check if instance already exists
INSTANCE_EXISTS=$(aws servicediscovery list-instances --service-id $DATA_SERVICE_ID
 --query "Instances[?Id=='data-instance'].Id" --output text)

if [[ -z "$INSTANCE_EXISTS" ]]; then
  log_cmd "aws servicediscovery register-instance --service-id $DATA_SERVICE_ID --
instance-id data-instance --attributes tablename=cloudmap,region=$(aws configure get
 region)"
  OPERATION_ID=$(aws servicediscovery register-instance --service-
id $DATA_SERVICE_ID --instance-id data-instance --attributes
 tablename=cloudmap,region=$(aws configure get region) --query 'OperationId' --
output text)

  # Wait for instance registration to complete
  echo "Waiting for instance registration to complete..." | tee -a $LOG_FILE
  wait_for_operation $OPERATION_ID
else
  echo "Instance data-instance already exists" | tee -a $LOG_FILE
fi

CREATED_RESOURCES+=("instance:$DATA_SERVICE_ID:data-instance")

# Step 4: Create an IAM role for Lambda
echo "Step 4: Creating IAM role for Lambda..." | tee -a $LOG_FILE

# Create a trust policy for Lambda
cat > lambda-trust-policy.json << EOF
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "lambda.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
EOF

# Check if role already exists
echo "Checking if IAM role already exists..." | tee -a $LOG_FILE
ROLE_EXISTS=$(aws iam get-role --role-name cloudmap-tutorial-role 2>&1 || echo
 "NOT_EXISTS")

if [[ $ROLE_EXISTS == *"NoSuchEntity"* || $ROLE_EXISTS == "NOT_EXISTS" ]]; then
    log_cmd "aws iam create-role --role-name cloudmap-tutorial-role --assume-role-
policy-document file://lambda-trust-policy.json"
else
    echo "Role cloudmap-tutorial-role already exists, using existing role" | tee -a
 $LOG_FILE
fi

# FIXED: Create a custom policy with least privilege instead of using
 PowerUserAccess
cat > cloudmap-policy.json << EOF
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:Scan"
```

```
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/cloudmap"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "servicediscovery:DiscoverInstances"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
EOF

# Check if policy already exists
POLICY_ARN=$(aws iam list-policies --query "Policies[?
PolicyName=='CloudMapTutorialPolicy'].Arn" --output text)

if [[ -z "$POLICY_ARN" ]]; then
  echo "Creating CloudMapTutorialPolicy..." | tee -a $LOG_FILE
  echo "$ aws iam create-policy --policy-name CloudMapTutorialPolicy --policy-
document file://cloudmap-policy.json" | tee -a $LOG_FILE
  CREATE_OUTPUT=$(aws iam create-policy --policy-name CloudMapTutorialPolicy --
policy-document file://cloudmap-policy.json)
  echo "$CREATE_OUTPUT" | tee -a $LOG_FILE
  POLICY_ARN=$(aws iam list-policies --query "Policies[?
PolicyName=='CloudMapTutorialPolicy'].Arn" --output text)
else
  echo "Policy CloudMapTutorialPolicy already exists with ARN: $POLICY_ARN" | tee -a
 $LOG_FILE
fi

echo "$ aws iam attach-role-policy --role-name cloudmap-tutorial-role --policy-arn
 $POLICY_ARN" | tee -a $LOG_FILE
aws iam attach-role-policy --role-name cloudmap-tutorial-role --policy-arn
 $POLICY_ARN | tee -a $LOG_FILE

echo "$ aws iam attach-role-policy --role-name cloudmap-tutorial-role --policy-
arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole" | tee -a
 $LOG_FILE
aws iam attach-role-policy --role-name cloudmap-tutorial-role --policy-arn
 arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole | tee -a $LOG_FILE

# Wait for role to propagate
```

```
echo "Waiting for IAM role to propagate..." | tee -a $LOG_FILE
sleep 10

ROLE_ARN=$(aws iam get-role --role-name cloudmap-tutorial-role --query 'Role.Arn' --
output text)
CREATED_RESOURCES+=("role:cloudmap-tutorial-role")

# Step 5: Create an AWS Cloud Map app service
echo "Step 5: Creating AWS Cloud Map app service..." | tee -a $LOG_FILE

# Get all services in the namespace
SERVICES=$(aws servicediscovery list-services --filters "Name=NAMESPACE_ID,Values=
$NAMESPACE_ID,Condition=EQ" --query 'Services[*].[Id,Name]' --output text)

# Check if app service already exists
APP_SERVICE_ID=""
while read -r id name || [[ -n "$id" ]]; do
  if [[ "$name" == "app-service" ]]; then
    APP_SERVICE_ID="$id"
    break
  fi
done <<< "$SERVICES"

if [[ -z "$APP_SERVICE_ID" ]]; then
  echo "App service does not exist, creating it..." | tee -a $LOG_FILE
  # Create the service and capture the ID directly
  echo "$ aws servicediscovery create-service --name app-service --namespace-id
 $NAMESPACE_ID --creator-request-id app-service-request" | tee -a $LOG_FILE
  CREATE_OUTPUT=$(aws servicediscovery create-service --name app-service --
namespace-id $NAMESPACE_ID --creator-request-id app-service-request)
  echo "$CREATE_OUTPUT" | tee -a $LOG_FILE

  # Extract the service ID using AWS CLI query
  APP_SERVICE_ID=$(aws servicediscovery list-services --filters
 "Name=NAMESPACE_ID,Values=$NAMESPACE_ID,Condition=EQ" --query "Services[?
Name=='app-service'].Id" --output text)
  echo "App service created with ID: $APP_SERVICE_ID" | tee -a $LOG_FILE
else
  echo "App service already exists with ID: $APP_SERVICE_ID" | tee -a $LOG_FILE
fi

CREATED_RESOURCES+=("service:$APP_SERVICE_ID")

# Step 6: Create a Lambda function to write data
```

```
echo "Step 6: Creating Lambda function to write data..." | tee -a $LOG_FILE

# Create Lambda function code
cat > writefunction.py << EOF
import boto3
import json
import random

def lambda_handler(event, context):
    # Use AWS Cloud Map to discover the DynamoDB table
    serviceclient = boto3.client('servicediscovery')

    # Discover the data service instance
    response = serviceclient.discover_instances(
        NamespaceName='cloudmap-tutorial',
        ServiceName='data-service'
    )

    # Extract table name and region from the instance attributes
    tablename = response['Instances'][0]['Attributes']['tablename']
    region = response['Instances'][0]['Attributes']['region']

    # Create DynamoDB client in the specified region
    dynamodb = boto3.resource('dynamodb', region_name=region)
    table = dynamodb.Table(tablename)

    # Write data to the table
    table.put_item(
        Item={
            'id': str(random.randint(1,100)),
            'todo': event
        }
    )

    return {
        'statusCode': 200,
        'body': json.dumps('Data written successfully!')
    }
EOF

# Zip the function code
log_cmd "zip writefunction.zip writefunction.py"

# Create the Lambda function
```

```
FUNCTION_EXISTS=$(aws lambda list-functions --query "Functions[?
FunctionName=='writefunction'].FunctionName" --output text)
if [[ -z "$FUNCTION_EXISTS" ]]; then
  log_cmd "aws lambda create-function --function-name writefunction --runtime
 python3.12 --role $ROLE_ARN --handler writefunction.lambda_handler --zip-file
 fileb://writefunction.zip --architectures x86_64"

  # Wait for the Lambda function to be active before updating
  echo "Waiting for Lambda function to become active..." | tee -a $LOG_FILE
  function_state="Pending"
  while [ "$function_state" == "Pending" ]; do
      sleep 5
      function_state=$(aws lambda get-function --function-name writefunction --query
 'Configuration.State' --output text)
      echo "Current function state: $function_state" | tee -a $LOG_FILE
  done

  # Update the function timeout
  log_cmd "aws lambda update-function-configuration --function-name writefunction --
timeout 5"
else
  echo "Lambda function writefunction already exists" | tee -a $LOG_FILE
fi
CREATED_RESOURCES+=("lambda:writefunction")

# Step 7: Register the Lambda write function as an AWS Cloud Map service instance
echo "Step 7: Registering Lambda write function as a service instance..." | tee -a
 $LOG_FILE

# Check if instance already exists
INSTANCE_EXISTS=$(aws servicediscovery list-instances --service-id $APP_SERVICE_ID
 --query "Instances[?Id=='write-instance'].Id" --output text)

if [[ -z "$INSTANCE_EXISTS" ]]; then
  log_cmd "aws servicediscovery register-instance --service-id $APP_SERVICE_ID --
instance-id write-instance --attributes action=write,functionname=writefunction"
  OPERATION_ID=$(aws servicediscovery register-instance --service-id $APP_SERVICE_ID
 --instance-id write-instance --attributes action=write,functionname=writefunction
 --query 'OperationId' --output text)

  # Wait for instance registration to complete
  echo "Waiting for write instance registration to complete..." | tee -a $LOG_FILE
  wait_for_operation $OPERATION_ID
else
```

```
  echo "Instance write-instance already exists" | tee -a $LOG_FILE
fi

CREATED_RESOURCES+=("instance:$APP_SERVICE_ID:write-instance")

# Step 8: Create a Lambda function to read data
echo "Step 8: Creating Lambda function to read data..." | tee -a $LOG_FILE

# Create Lambda function code
cat > readfunction.py << EOF
import boto3
import json

def lambda_handler(event, context):
    # Use AWS Cloud Map to discover the DynamoDB table
    serviceclient = boto3.client('servicediscovery')

    # Discover the data service instance
    response = serviceclient.discover_instances(
        NamespaceName='cloudmap-tutorial',
        ServiceName='data-service'
    )

    # Extract table name and region from the instance attributes
    tablename = response['Instances'][0]['Attributes']['tablename']
    region = response['Instances'][0]['Attributes']['region']

    # Create DynamoDB client in the specified region
    dynamodb = boto3.resource('dynamodb', region_name=region)
    table = dynamodb.Table(tablename)

    # Read data from the table
    response = table.scan()

    return {
        'statusCode': 200,
        'body': json.dumps(response['Items'])
    }
EOF

# Zip the function code
log_cmd "zip readfunction.zip readfunction.py"

# Create the Lambda function
```

```
FUNCTION_EXISTS=$(aws lambda list-functions --query "Functions[?
FunctionName=='readfunction'].FunctionName" --output text)
if [[ -z "$FUNCTION_EXISTS" ]]; then
  log_cmd "aws lambda create-function --function-name readfunction --runtime
 python3.12 --role $ROLE_ARN --handler readfunction.lambda_handler --zip-file
 fileb://readfunction.zip --architectures x86_64"

  # Wait for the Lambda function to be active before updating
  echo "Waiting for Lambda function to become active..." | tee -a $LOG_FILE
  function_state="Pending"
  while [ "$function_state" == "Pending" ]; do
      sleep 5
      function_state=$(aws lambda get-function --function-name readfunction --query
 'Configuration.State' --output text)
      echo "Current function state: $function_state" | tee -a $LOG_FILE
  done

  # Update the function timeout
  log_cmd "aws lambda update-function-configuration --function-name readfunction --
timeout 5"
else
  echo "Lambda function readfunction already exists" | tee -a $LOG_FILE
fi
CREATED_RESOURCES+=("lambda:readfunction")

# Step 9: Register the Lambda read function as an AWS Cloud Map service instance
echo "Step 9: Registering Lambda read function as a service instance..." | tee -a
 $LOG_FILE

# Check if instance already exists
INSTANCE_EXISTS=$(aws servicediscovery list-instances --service-id $APP_SERVICE_ID
 --query "Instances[?Id=='read-instance'].Id" --output text)

if [[ -z "$INSTANCE_EXISTS" ]]; then
  log_cmd "aws servicediscovery register-instance --service-id $APP_SERVICE_ID --
instance-id read-instance --attributes action=read,functionname=readfunction"
  OPERATION_ID=$(aws servicediscovery register-instance --service-id $APP_SERVICE_ID
 --instance-id read-instance --attributes action=read,functionname=readfunction --
query 'OperationId' --output text)

  # Wait for read instance registration to complete
  echo "Waiting for read instance registration to complete..." | tee -a $LOG_FILE
  wait_for_operation $OPERATION_ID
else
```

```
  echo "Instance read-instance already exists" | tee -a $LOG_FILE
fi

CREATED_RESOURCES+=("instance:$APP_SERVICE_ID:read-instance")

# Step 10: Create Python clients to interact with the services
echo "Step 10: Creating Python clients..." | tee -a $LOG_FILE

cat > writeclient.py << EOF
import boto3

serviceclient = boto3.client('servicediscovery')

response = serviceclient.discover_instances(NamespaceName='cloudmap-tutorial',
 ServiceName='app-service', QueryParameters={ 'action': 'write' })

functionname = response["Instances"][0]["Attributes"]["functionname"]

lambdaclient = boto3.client('lambda')

resp = lambdaclient.invoke(FunctionName=functionname, Payload='"This is a test
 data"')

print(resp["Payload"].read())
EOF

cat > readclient.py << EOF
import boto3

serviceclient = boto3.client('servicediscovery')

response = serviceclient.discover_instances(NamespaceName='cloudmap-tutorial',
 ServiceName='app-service', QueryParameters={ 'action': 'read' })

functionname = response["Instances"][0]["Attributes"]["functionname"]

lambdaclient = boto3.client('lambda')

resp = lambdaclient.invoke(FunctionName=functionname,
 InvocationType='RequestResponse')

print(resp["Payload"].read())
EOF
```

```
echo "Running write client..." | tee -a $LOG_FILE
log_cmd "python3 writeclient.py"

echo "Running read client..." | tee -a $LOG_FILE
log_cmd "python3 readclient.py"

# Step 11: Clean up resources
echo "Resources created:" | tee -a $LOG_FILE
for resource in "${CREATED_RESOURCES[@]}"; do
  echo "- $resource" | tee -a $LOG_FILE
done

echo "" | tee -a $LOG_FILE
echo "========================================" | tee -a $LOG_FILE
echo "CLEANUP CONFIRMATION" | tee -a $LOG_FILE
echo "========================================" | tee -a $LOG_FILE
echo "Do you want to clean up all created resources? (y/n): " | tee -a $LOG_FILE
read -r CLEANUP_CONFIRM
if [[ $CLEANUP_CONFIRM == "y" || $CLEANUP_CONFIRM == "Y" ]]; then
  cleanup
else
  echo "Resources were not cleaned up. You can manually clean them up later." | tee
 -a $LOG_FILE
fi

echo "Script completed at $(date)" | tee -a $LOG_FILE
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの以下のトピックを参照してください。
  - CreateHttpNamespace
  - CreateService
  - DeleteNamespace
  - DeleteService
  - DeregisterInstance
  - :GetOperation
  - ListNamespaces
  - ListServices
  - RegisterInstance

Cloud Map サービス検出

次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

- Route 53 ホストゾーン統合を使用してパブリック DNS 名前空間を作成する
- DNS クエリと API コールを介して検出可能なサービスを作成する
- さまざまな検出設定でサービスインスタンスを登録する
- DNS クエリと Cloud Map API の両方を使用してサービスを検出する
- dig コマンドと API コールを使用してサービス検出を検証する
- 適切な順序でリソースをクリーンアップする (インスタンス、サービス、名前空間)

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。デベロッパーチュートリアルのサンプルレポジトリで用例一覧を検索し、設定と実行の方法を確認してください。

```
#!/bin/bash

# AWS Cloud Map Private Namespace Tutorial Script
# This script demonstrates how to use AWS Cloud Map for service discovery
# with DNS queries and API calls

# Exit on error
set -e

# Configuration
REGION="us-east-2"
NAMESPACE_NAME="cloudmap-tutorial.com"
LOG_FILE="cloudmap-tutorial.log"
CREATOR_REQUEST_ID=$(date +%s)

# Function to log messages
log() {
    local message="$1"
    echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - $message" | tee -a "$LOG_FILE"
}
```

```
# Function to check operation status
check_operation() {
    local operation_id="$1"
    local status=""

    log "Checking operation status for $operation_id..."

    while [[ "$status" != "SUCCESS" ]]; do
        sleep 5
        status=$(aws servicediscovery get-operation \
            --operation-id "$operation_id" \
            --region "$REGION" \
            --query "Operation.Status" \
            --output text)

        log "Operation status: $status"

        if [[ "$status" == "FAIL" ]]; then
            log "Operation failed. Exiting."
            exit 1
        fi
    done

    log "Operation completed successfully."
}

# Function to clean up resources
cleanup() {
    log "Starting cleanup process..."

    if [[ -n "$FIRST_INSTANCE_ID" ]]; then
        log "Deregistering first service instance..."
        aws servicediscovery deregister-instance \
            --service-id "$PUBLIC_SERVICE_ID" \
            --instance-id "$FIRST_INSTANCE_ID" \
            --region "$REGION" || log "Failed to deregister first instance"
    fi

    if [[ -n "$SECOND_INSTANCE_ID" ]]; then
        log "Deregistering second service instance..."
        aws servicediscovery deregister-instance \
            --service-id "$BACKEND_SERVICE_ID" \
            --instance-id "$SECOND_INSTANCE_ID" \
            --region "$REGION" || log "Failed to deregister second instance"
```

```
    fi

    if [[ -n "$PUBLIC_SERVICE_ID" ]]; then
        log "Deleting public service..."
        aws servicediscovery delete-service \
            --id "$PUBLIC_SERVICE_ID" \
            --region "$REGION" || log "Failed to delete public service"
    fi

    if [[ -n "$BACKEND_SERVICE_ID" ]]; then
        log "Deleting backend service..."
        aws servicediscovery delete-service \
            --id "$BACKEND_SERVICE_ID" \
            --region "$REGION" || log "Failed to delete backend service"
    fi

    if [[ -n "$NAMESPACE_ID" ]]; then
        log "Deleting namespace..."
        aws servicediscovery delete-namespace \
            --id "$NAMESPACE_ID" \
            --region "$REGION" || log "Failed to delete namespace"
    fi

    log "Cleanup completed."
}

# Set up trap for cleanup on script exit
trap cleanup EXIT INT TERM

# Initialize log file
> "$LOG_FILE"
log "Starting AWS Cloud Map tutorial script"

# Step 1: Create an AWS Cloud Map namespace
log "Creating AWS Cloud Map namespace: $NAMESPACE_NAME"
OPERATION_RESULT=$(aws servicediscovery create-public-dns-namespace \
    --name "$NAMESPACE_NAME" \
    --creator-request-id "cloudmap-tutorial-$CREATOR_REQUEST_ID" \
    --region "$REGION")

OPERATION_ID=$(echo "$OPERATION_RESULT" | jq -r '.OperationId')
log "Namespace creation initiated. Operation ID: $OPERATION_ID"

# Check operation status
```

```
check_operation "$OPERATION_ID"

# Get the namespace ID
log "Getting namespace ID..."
NAMESPACE_ID=$(aws servicediscovery list-namespaces \
    --region "$REGION" \
    --query "Namespaces[?Name=='$NAMESPACE_NAME'].Id" \
    --output text)

log "Namespace ID: $NAMESPACE_ID"

# Get the hosted zone ID
log "Getting Route 53 hosted zone ID..."
HOSTED_ZONE_ID=$(aws route53 list-hosted-zones-by-name \
    --dns-name "$NAMESPACE_NAME" \
    --query "HostedZones[0].Id" \
    --output text | sed 's|/hostedzone/||')

log "Hosted Zone ID: $HOSTED_ZONE_ID"

# Step 2: Create the AWS Cloud Map services
log "Creating public service..."
PUBLIC_SERVICE_RESULT=$(aws servicediscovery create-service \
    --name "public-service" \
    --namespace-id "$NAMESPACE_ID" \
    --dns-config "RoutingPolicy=MULTIVALUE,DnsRecords=[{Type=A,TTL=300}]" \
    --region "$REGION")

PUBLIC_SERVICE_ID=$(echo "$PUBLIC_SERVICE_RESULT" | jq -r '.Service.Id')
log "Public service created. Service ID: $PUBLIC_SERVICE_ID"

log "Creating backend service..."
BACKEND_SERVICE_RESULT=$(aws servicediscovery create-service \
    --name "backend-service" \
    --namespace-id "$NAMESPACE_ID" \
    --type "HTTP" \
    --region "$REGION")

BACKEND_SERVICE_ID=$(echo "$BACKEND_SERVICE_RESULT" | jq -r '.Service.Id')
log "Backend service created. Service ID: $BACKEND_SERVICE_ID"

# Step 3: Register the AWS Cloud Map service instances
log "Registering first service instance..."
FIRST_INSTANCE_RESULT=$(aws servicediscovery register-instance \
```

```
    --service-id "$PUBLIC_SERVICE_ID" \
    --instance-id "first" \
    --attributes "AWS_INSTANCE_IPV4=192.168.2.1" \
    --region "$REGION")

FIRST_INSTANCE_ID="first"
FIRST_OPERATION_ID=$(echo "$FIRST_INSTANCE_RESULT" | jq -r '.OperationId')
log "First instance registration initiated. Operation ID: $FIRST_OPERATION_ID"

# Check operation status
check_operation "$FIRST_OPERATION_ID"

log "Registering second service instance..."
SECOND_INSTANCE_RESULT=$(aws servicediscovery register-instance \
    --service-id "$BACKEND_SERVICE_ID" \
    --instance-id "second" \
    --attributes "service-name=backend" \
    --region "$REGION")

SECOND_INSTANCE_ID="second"
SECOND_OPERATION_ID=$(echo "$SECOND_INSTANCE_RESULT" | jq -r '.OperationId')
log "Second instance registration initiated. Operation ID: $SECOND_OPERATION_ID"

# Check operation status
check_operation "$SECOND_OPERATION_ID"

# Step 4: Discover the AWS Cloud Map service instances
log "Getting Route 53 name servers..."
NAME_SERVERS=$(aws route53 get-hosted-zone \
    --id "$HOSTED_ZONE_ID" \
    --query "DelegationSet.NameServers[0]" \
    --output text)

log "Name server: $NAME_SERVERS"

log "Using dig to query DNS records (this will be simulated)..."
log "Command: dig @$NAME_SERVERS public-service.$NAMESPACE_NAME"
log "Expected output would show: public-service.$NAMESPACE_NAME. 300 IN A
 192.168.2.1"

log "Using AWS CLI to discover backend service instances..."
DISCOVER_RESULT=$(aws servicediscovery discover-instances \
    --namespace-name "$NAMESPACE_NAME" \
    --service-name "backend-service" \
```

```
    --region "$REGION")

log "Discovery result: $(echo "$DISCOVER_RESULT" | jq -c '.')"

# Display created resources
log "Resources created:"
log "- Namespace: $NAMESPACE_NAME (ID: $NAMESPACE_ID)"
log "- Public Service: public-service (ID: $PUBLIC_SERVICE_ID)"
log "- Backend Service: backend-service (ID: $BACKEND_SERVICE_ID)"
log "- Service Instance: first (Service: public-service)"
log "- Service Instance: second (Service: backend-service)"

# Ask user if they want to clean up resources
read -p "Do you want to clean up all created resources? (y/n): " CLEANUP_RESPONSE

if [[ "$CLEANUP_RESPONSE" == "y" || "$CLEANUP_RESPONSE" == "Y" ]]; then
    log "User confirmed cleanup. Proceeding with resource deletion."
    # Cleanup function will be called automatically on exit
else
    log "User chose not to clean up resources. Exiting without cleanup."
    trap - EXIT
    exit 0
fi
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの以下のトピックを参照してください。
  - CreatePublicDnsNamespace
  - CreateService
  - DeleteNamespace
  - DeleteService
  - DeregisterInstance
  - DiscoverInstances
  - :GetOperation
  - ListNamespaces
  - RegisterInstance

# Bash スクリプトで AWS CLI を使用する CloudFront の例

次のコード例では、Bash スクリプトと CloudFront で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

シナリオは、1 つのサービス内から、または他の AWS のサービスと組み合わせて複数の関数を呼び出し、特定のタスクを実行する方法を示すコード例です。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コンテキスト内でコードを設定および実行する方法の手順を確認できます。

トピック


- シナリオ


## シナリオ

CloudFront の開始方法

次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

- コンテンツストレージ用の Amazon S3 バケットを作成する
- サンプルコンテンツを S3 バケットにアップロードする
- 安全な S3 アクセスのためのオリジンアクセスコントロール (OAC) を作成する
- S3 をオリジンとして使用して CloudFront ディストリビューションを作成する
- S3 バケットポリシーを更新して、CloudFront アクセスを許可する
- ディストリビューションのデプロイを待機し、コンテンツアクセスをテストする
- ディストリビューション、OAC、S3 バケットなどのリソースをクリーンアップする

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。デベロッパーチュートリアルのサンプルレポジトリで用例一覧を検索し、設定と実行の方法を確認してください。

```
#!/bin/bash
```

```
# CloudFront Getting Started Tutorial Script
# This script creates an S3 bucket, uploads sample content, creates a CloudFront
 distribution with OAC,
# and demonstrates how to access content through CloudFront.

# Set up logging
LOG_FILE="cloudfront-tutorial.log"
exec > >(tee -a "$LOG_FILE") 2>&1

echo "Starting CloudFront Getting Started Tutorial at $(date)"

# Function to handle errors
handle_error() {
    echo "ERROR: $1"
    echo "Resources created before error:"
    if [ -n "$BUCKET_NAME" ]; then
        echo "- S3 Bucket: $BUCKET_NAME"
    fi
    if [ -n "$OAC_ID" ]; then
        echo "- CloudFront Origin Access Control: $OAC_ID"
    fi
    if [ -n "$DISTRIBUTION_ID" ]; then
        echo "- CloudFront Distribution: $DISTRIBUTION_ID"
    fi

    echo "Attempting to clean up resources..."
    cleanup
    exit 1
}

# Function to clean up resources
cleanup() {
    echo "Cleaning up resources..."

    if [ -n "$DISTRIBUTION_ID" ]; then
        echo "Disabling CloudFront distribution $DISTRIBUTION_ID..."

        # Get the current configuration and ETag
        ETAG=$(aws cloudfront get-distribution-config --id "$DISTRIBUTION_ID" --
query 'ETag' --output text)
        if [ $? -ne 0 ]; then
            echo "Failed to get distribution config. Continuing with cleanup..."
        else
```

```
            # Create a modified configuration with Enabled=false
            aws cloudfront get-distribution-config --id "$DISTRIBUTION_ID" | \
            jq '.DistributionConfig.Enabled = false' > temp_disabled_config.json

            # Update the distribution to disable it
            aws cloudfront update-distribution \
                --id "$DISTRIBUTION_ID" \
                --distribution-config file://<(jq '.DistributionConfig'
 temp_disabled_config.json) \
                --if-match "$ETAG"

            if [ $? -ne 0 ]; then
                echo "Failed to disable distribution. Continuing with cleanup..."
            else
                echo "Waiting for distribution to be disabled (this may take several
 minutes)..."
                aws cloudfront wait distribution-deployed --id "$DISTRIBUTION_ID"

                # Delete the distribution
                ETAG=$(aws cloudfront get-distribution-config --id
 "$DISTRIBUTION_ID" --query 'ETag' --output text)
                aws cloudfront delete-distribution --id "$DISTRIBUTION_ID" --if-
match "$ETAG"
                if [ $? -ne 0 ]; then
                    echo "Failed to delete distribution. You may need to delete it
 manually."
                else
                    echo "CloudFront distribution deleted."
                fi
            fi
        fi
    fi

    if [ -n "$OAC_ID" ]; then
        echo "Deleting Origin Access Control $OAC_ID..."
        OAC_ETAG=$(aws cloudfront get-origin-access-control --id "$OAC_ID" --query
 'ETag' --output text 2>/dev/null)
        if [ $? -ne 0 ]; then
            echo "Failed to get Origin Access Control ETag. You may need to delete
 it manually."
        else
            aws cloudfront delete-origin-access-control --id "$OAC_ID" --if-match
 "$OAC_ETAG"
            if [ $? -ne 0 ]; then
```

```
                echo "Failed to delete Origin Access Control. You may need to delete
 it manually."
            else
                echo "Origin Access Control deleted."
            fi
        fi
    fi

    if [ -n "$BUCKET_NAME" ]; then
        echo "Deleting S3 bucket $BUCKET_NAME and its contents..."
        aws s3 rm "s3://$BUCKET_NAME" --recursive
        if [ $? -ne 0 ]; then
            echo "Failed to remove bucket contents. Continuing with bucket
 deletion..."
        fi

        aws s3 rb "s3://$BUCKET_NAME"
        if [ $? -ne 0 ]; then
            echo "Failed to delete bucket. You may need to delete it manually."
        else
            echo "S3 bucket deleted."
        fi
    fi

    # Clean up temporary files
    rm -f temp_disabled_config.json
    rm -rf temp_content
}

# Generate a random identifier for the bucket name
RANDOM_ID=$(openssl rand -hex 6)
BUCKET_NAME="cloudfront-${RANDOM_ID}"
echo "Using bucket name: $BUCKET_NAME"

# Create a temporary directory for content
TEMP_DIR="temp_content"
mkdir -p "$TEMP_DIR/css"
if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to create temporary directory"
fi

# Step 1: Create an S3 bucket
echo "Creating S3 bucket: $BUCKET_NAME"
aws s3 mb "s3://$BUCKET_NAME"
```

```
if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to create S3 bucket"
fi

# Step 2: Create sample content
echo "Creating sample content..."
cat > "$TEMP_DIR/index.html" << 'EOF'
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Hello World</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/styles.css">
</head>
<body>
    <h1>Hello world!</h1>
</body>
</html>
EOF

cat > "$TEMP_DIR/css/styles.css" << 'EOF'
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 40px;
    background-color: #f5f5f5;
}
h1 {
    color: #333;
    text-align: center;
}
EOF

# Step 3: Upload content to the S3 bucket
echo "Uploading content to S3 bucket..."
aws s3 cp "$TEMP_DIR/" "s3://$BUCKET_NAME/" --recursive
if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to upload content to S3 bucket"
fi

# Step 4: Create Origin Access Control
echo "Creating Origin Access Control..."
OAC_RESPONSE=$(aws cloudfront create-origin-access-control \
    --origin-access-control-config Name="oac-for-
$BUCKET_NAME",SigningProtocol=sigv4,SigningBehavior=always,OriginAccessControlOriginType=s3)
```

```
if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to create Origin Access Control"
fi

OAC_ID=$(echo "$OAC_RESPONSE" | jq -r '.OriginAccessControl.Id')
echo "Created Origin Access Control with ID: $OAC_ID"

# Step 5: Create CloudFront distribution
echo "Creating CloudFront distribution..."

# Get AWS account ID for bucket policy
ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query 'Account' --output text)
if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to get AWS account ID"
fi

# Create distribution configuration
cat > distribution-config.json << EOF
{
    "CallerReference": "cli-tutorial-$(date +%s)",
    "Origins": {
        "Quantity": 1,
        "Items": [
            {
                "Id": "S3-$BUCKET_NAME",
                "DomainName": "$BUCKET_NAME.s3.amazonaws.com",
                "S3OriginConfig": {
                    "OriginAccessIdentity": ""
                },
                "OriginAccessControlId": "$OAC_ID"
            }
        ]
    },
    "DefaultCacheBehavior": {
        "TargetOriginId": "S3-$BUCKET_NAME",
        "ViewerProtocolPolicy": "redirect-to-https",
        "AllowedMethods": {
            "Quantity": 2,
            "Items": ["GET", "HEAD"],
            "CachedMethods": {
                "Quantity": 2,
                "Items": ["GET", "HEAD"]
            }
        },
```

```
        "DefaultTTL": 86400,
        "MinTTL": 0,
        "MaxTTL": 31536000,
        "Compress": true,
        "ForwardedValues": {
            "QueryString": false,
            "Cookies": {
                "Forward": "none"
            }
        }
    },
    "Comment": "CloudFront distribution for tutorial",
    "Enabled": true,
    "WebACLId": ""
}
EOF

DIST_RESPONSE=$(aws cloudfront create-distribution --distribution-config file://
distribution-config.json)
if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to create CloudFront distribution"
fi

DISTRIBUTION_ID=$(echo "$DIST_RESPONSE" | jq -r '.Distribution.Id')
DOMAIN_NAME=$(echo "$DIST_RESPONSE" | jq -r '.Distribution.DomainName')

echo "Created CloudFront distribution with ID: $DISTRIBUTION_ID"
echo "CloudFront domain name: $DOMAIN_NAME"

# Step 6: Update S3 bucket policy
echo "Updating S3 bucket policy..."
cat > bucket-policy.json << EOF
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowCloudFrontServicePrincipal",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "cloudfront.amazonaws.com"
            },
            "Action": "s3:GetObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::$BUCKET_NAME/*",
            "Condition": {
```

```
                "StringEquals": {
                    "AWS:SourceArn": "arn:aws:cloudfront::$ACCOUNT_ID:distribution/
$DISTRIBUTION_ID"
                }
            }
        }
    ]
}
EOF

aws s3api put-bucket-policy --bucket "$BUCKET_NAME" --policy file://bucket-
policy.json
if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to update S3 bucket policy"
fi

# Step 7: Wait for distribution to deploy
echo "Waiting for CloudFront distribution to deploy (this may take 5-10 minutes)..."
aws cloudfront wait distribution-deployed --id "$DISTRIBUTION_ID"
if [ $? -ne 0 ]; then
    echo "Warning: Distribution deployment wait timed out. The distribution may
 still be deploying."
else
    echo "CloudFront distribution is now deployed."
fi

# Step 8: Display access information
echo ""
echo "===== CloudFront Distribution Setup Complete ====="
echo "You can access your content at: https://$DOMAIN_NAME/index.html"
echo ""
echo "Resources created:"
echo "- S3 Bucket: $BUCKET_NAME"
echo "- CloudFront Origin Access Control: $OAC_ID"
echo "- CloudFront Distribution: $DISTRIBUTION_ID"
echo ""

# Ask user if they want to clean up resources
read -p "Do you want to clean up all resources created by this script? (y/n): "
 CLEANUP_RESPONSE
if [[ "$CLEANUP_RESPONSE" =~ ^[Yy] ]]; then
    cleanup
    echo "All resources have been cleaned up."
else
```

```
    echo "Resources will not be cleaned up. You can manually delete them later."
    echo "To access your content, visit: https://$DOMAIN_NAME/index.html"
fi

echo "Tutorial completed at $(date)"
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの以下のトピックを参照してください。
  - :CreateDistribution
  - CreateOriginAccessControl
  - :DeleteDistribution
  - DeleteOriginAccessControl
  - GetDistribution
  - GetDistributionConfig
  - GetOriginAccessControl
  - :UpdateDistribution
  - WaitDistributionDeployed

## Bash スクリプトで AWS CLI を使用する DynamoDB の例

次のコード例では、Bash スクリプトと DynamoDB で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

基本は、重要なオペレーションをサービス内で実行する方法を示すコード例です。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

シナリオは、1 つのサービス内から、または他の AWS のサービスと組み合わせて複数の関数を呼び出し、特定のタスクを実行する方法を示すコード例です。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コンテキスト内でコードを設定および実行する方法の手順を確認できます。

トピック

- 基本

- アクション
- シナリオ

## 基本

### 基本を学ぶ

次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

- 映画データを保持できるテーブルを作成します。
- テーブルに 1 つの映画を入れ、取得して更新する。
- サンプル JSON ファイルから映画データをテーブルに書き込む。
- 特定の年にリリースされた映画を照会する。
- 一定期間内に公開された映画をスキャンします。
- テーブルから映画を削除し、テーブルを削除します。

#### Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

DynamoDB の開始シナリオ。

```
###############################################################################
# function dynamodb_getting_started_movies
#
# Scenario to create an Amazon DynamoDB table and perform a series of operations on
 the table.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If an error occurred.
###############################################################################
function dynamodb_getting_started_movies() {

  source ./dynamodb_operations.sh
```

```
key_schema_json_file="dynamodb_key_schema.json"
attribute_definitions_json_file="dynamodb_attr_def.json"
item_json_file="movie_item.json"
key_json_file="movie_key.json"
batch_json_file="batch.json"
attribute_names_json_file="attribute_names.json"
attributes_values_json_file="attribute_values.json"

echo_repeat "*" 88
echo
echo "Welcome to the Amazon DynamoDB getting started demo."
echo
echo_repeat "*" 88
echo

local table_name
echo -n "Enter a name for a new DynamoDB table: "
get_input
table_name=$get_input_result

echo '[
{"AttributeName": "year", "KeyType": "HASH"},
 {"AttributeName": "title", "KeyType": "RANGE"}
]' >"$key_schema_json_file"

echo '[
{"AttributeName": "year", "AttributeType": "N"},
 {"AttributeName": "title", "AttributeType": "S"}
]' >"$attribute_definitions_json_file"

if dynamodb_create_table -n "$table_name" -a "$attribute_definitions_json_file" \
  -k "$key_schema_json_file" 1>/dev/null; then
  echo "Created a DynamoDB table named $table_name"
else
  errecho "The table failed to create. This demo will exit."
  clean_up
  return 1
fi

echo "Waiting for the table to become active...."

if dynamodb_wait_table_active -n "$table_name"; then
  echo "The table is now active."
```

```
  else
    errecho "The table failed to become active. This demo will exit."
    cleanup "$table_name"
    return 1
  fi

  echo
  echo_repeat "*" 88
  echo

  echo -n "Enter the title of a movie you want to add to the table: "
  get_input
  local added_title
  added_title=$get_input_result

  local added_year
  get_int_input "What year was it released? "
  added_year=$get_input_result

  local rating
  get_float_input "On a scale of 1 - 10, how do you rate it? " "1" "10"
  rating=$get_input_result

  local plot
  echo -n "Summarize the plot for me: "
  get_input
  plot=$get_input_result

  echo '{
    "year": {"N" :"'"$added_year"'"},
    "title": {"S" :  "'"$added_title"'"},
    "info": {"M" : {"plot": {"S" : "'"$plot"'"}, "rating": {"N" :"'"$rating"'"} } }
   }' >"$item_json_file"

  if dynamodb_put_item -n "$table_name" -i "$item_json_file"; then
    echo "The movie '$added_title' was successfully added to the table
'$table_name'."
  else
    errecho "Put item failed. This demo will exit."
    clean_up "$table_name"
    return 1
  fi

  echo
```

```
  echo_repeat "*" 88
  echo

  echo "Let's update your movie '$added_title'."
  get_float_input "You rated it $rating, what new rating would you give it? " "1"
"10"
  rating=$get_input_result

  echo -n "You summarized the plot as '$plot'."
  echo "What would you say now? "
  get_input
  plot=$get_input_result

  echo '{
    "year": {"N" :"'"$added_year"'"},
    "title": {"S" :  "'"$added_title"'"}
    }' >"$key_json_file"

  echo '{
    ":r": {"N" :"'"$rating"'"},
    ":p": {"S" : "'"$plot"'"}
   }' >"$item_json_file"

  local update_expression="SET info.rating = :r, info.plot = :p"

  if dynamodb_update_item -n "$table_name" -k "$key_json_file" -e
"$update_expression" -v "$item_json_file"; then
    echo "Updated '$added_title' with new attributes."
  else
    errecho "Update item failed. This demo will exit."
    clean_up "$table_name"
    return 1
  fi

  echo
  echo_repeat "*" 88
  echo

  echo "We will now use batch write to upload 150 movie entries into the table."

  local batch_json
  for batch_json in movie_files/movies_*.json; do
    echo "{ \"$table_name\" : $(<"$batch_json") }" >"$batch_json_file"
    if dynamodb_batch_write_item -i "$batch_json_file" 1>/dev/null; then
```

```
      echo "Entries in $batch_json added to table."
    else
      errecho "Batch write failed. This demo will exit."
      clean_up "$table_name"
      return 1
    fi
  done

  local title="The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring"
  local year="2001"

  if get_yes_no_input "Let's move on...do you want to get info about '$title'? (y/n)
"; then
    echo '{
  "year": {"N" :"'"$year"'"},
  "title": {"S" :  "'"$title"'"}
  }' >"$key_json_file"
    local info
    info=$(dynamodb_get_item -n "$table_name" -k "$key_json_file")

    # shellcheck disable=SC2181
    if [[ ${?} -ne 0 ]]; then
      errecho "Get item failed. This demo will exit."
      clean_up "$table_name"
      return 1
    fi

    echo "Here is what I found:"
    echo "$info"
  fi

  local ask_for_year=true
  while [[ "$ask_for_year" == true ]]; do
    echo "Let's get a list of movies released in a given year."
    get_int_input "Enter a year between 1972 and 2018: " "1972" "2018"
    year=$get_input_result
    echo '{
    "#n": "year"
    }' >"$attribute_names_json_file"

    echo '{
    ":v": {"N" :"'"$year"'"}
    }' >"$attributes_values_json_file"
```

```
    response=$(dynamodb_query -n "$table_name" -k "#n=:v" -a
"$attribute_names_json_file" -v "$attributes_values_json_file")

    # shellcheck disable=SC2181
    if [[ ${?} -ne 0 ]]; then
      errecho "Query table failed. This demo will exit."
      clean_up "$table_name"
      return 1
    fi

    echo "Here is what I found:"
    echo "$response"

    if ! get_yes_no_input "Try another year? (y/n) "; then
      ask_for_year=false
    fi
  done

  echo "Now let's scan for movies released in a range of years. Enter a year: "
  get_int_input "Enter a year between 1972 and 2018: " "1972" "2018"
  local start=$get_input_result

  get_int_input "Enter another year: " "1972" "2018"
  local end=$get_input_result

  echo '{
    "#n": "year"
    }' >"$attribute_names_json_file"

  echo '{
    ":v1": {"N" : "'"$start"'"},
    ":v2": {"N" : "'"$end"'"}
    }' >"$attributes_values_json_file"

  response=$(dynamodb_scan -n "$table_name" -f "#n BETWEEN :v1 AND :v2" -a
"$attribute_names_json_file" -v "$attributes_values_json_file")

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ ${?} -ne 0 ]]; then
    errecho "Scan table failed. This demo will exit."
    clean_up "$table_name"
    return 1
  fi
```

```
  echo "Here is what I found:"
  echo "$response"

  echo
  echo_repeat "*" 88
  echo

  echo "Let's remove your movie '$added_title' from the table."

  if get_yes_no_input "Do you want to remove '$added_title'? (y/n) "; then
    echo '{
  "year": {"N" :"'"$added_year"'"},
  "title": {"S" :  "'"$added_title"'"}
  }' >"$key_json_file"

    if ! dynamodb_delete_item -n "$table_name" -k "$key_json_file"; then
      errecho "Delete item failed. This demo will exit."
      clean_up "$table_name"
      return 1
    fi
  fi

  if get_yes_no_input "Do you want to delete the table '$table_name'? (y/n) "; then
    if ! clean_up "$table_name"; then
      return 1
    fi
  else
    if ! clean_up; then
      return 1
    fi
  fi

  return 0
}
```

このシナリオで使用される DynamoDB 関数。

```
###############################################################################
# function dynamodb_create_table
#
# This function creates an Amazon DynamoDB table.
#
```

```
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table to create.
#       -a attribute_definitions -- JSON file path of a list of attributes and their
 types.
#       -k key_schema -- JSON file path of a list of attributes and their key types.
#
#  Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function dynamodb_create_table() {
  local table_name attribute_definitions key_schema response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  ######################################
  # Function usage explanation
  ######################################
  function usage() {
    echo "function dynamodb_create_table"
    echo "Creates an Amazon DynamoDB table with on-demand billing."
    echo " -n table_name  -- The name of the table to create."
    echo " -a attribute_definitions -- JSON file path of a list of attributes and
 their types."
    echo " -k key_schema -- JSON file path of a list of attributes and their key
 types."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:a:k:h" option; do
    case "${option}" in
      n) table_name="${OPTARG}" ;;
      a) attribute_definitions="${OPTARG}" ;;
      k) key_schema="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
```

```
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$attribute_definitions" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an attribute definitions json file path the -a
 parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$key_schema" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a key schema json file path the -k parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    table_name:   $table_name"
  iecho "    attribute_definitions:   $attribute_definitions"
  iecho "    key_schema:   $key_schema"
  iecho ""

  response=$(aws dynamodb create-table \
    --table-name "$table_name" \
    --attribute-definitions file://"$attribute_definitions" \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --key-schema file://"$key_schema" )

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-table operation failed.$response"
    return 1
  fi

  return 0
}
```

```
###############################################################################
# function dynamodb_describe_table
#
# This function returns the status of a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table.
#
#  Response:
#       - TableStatus:
#     And:
#       0 - Table is active.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function dynamodb_describe_table {
  local table_name
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  ######################################
  # Function usage explanation
  ######################################
  function usage() {
    echo "function dynamodb_describe_table"
    echo "Describe the status of a DynamoDB table."
    echo "  -n table_name  -- The name of the table."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:h" option; do
    case "${option}" in
      n) table_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
```

```
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  local table_status
    table_status=$(
      aws dynamodb describe-table \
        --table-name "$table_name" \
        --output text \
        --query 'Table.TableStatus'
    )

   local error_code=${?}

    if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
      aws_cli_error_log "$error_code"
      errecho "ERROR: AWS reports describe-table operation failed.$table_status"
      return 1
    fi

  echo "$table_status"

  return 0
}

###############################################################################
# function dynamodb_put_item
#
# This function puts an item into a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table.
#       -i item  -- Path to json file containing the item values.
#
#  Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function dynamodb_put_item() {
  local table_name item response
```

```
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  ######################################
  # Function usage explanation
  ######################################
  function usage() {
    echo "function dynamodb_put_item"
    echo "Put an item into a DynamoDB table."
    echo " -n table_name  -- The name of the table."
    echo " -i item  -- Path to json file containing the item values."
    echo ""
  }

  while getopts "n:i:h" option; do
    case "${option}" in
      n) table_name="${OPTARG}" ;;
      i) item="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$item" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an item with the -i parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    table_name:   $table_name"
```

```
  iecho "    item:   $item"
  iecho ""
  iecho ""

  response=$(aws dynamodb put-item \
    --table-name "$table_name" \
    --item file://"$item")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports put-item operation failed.$response"
    return 1
  fi

  return 0

}

###############################################################################
# function dynamodb_update_item
#
# This function updates an item in a DynamoDB table.
#
#
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table.
#       -k keys  -- Path to json file containing the keys that identify the item to
 update.
#       -e update expression  -- An expression that defines one or more attributes
 to be updated.
#       -v values  -- Path to json file containing the update values.
#
#  Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function dynamodb_update_item() {
  local table_name keys update_expression values response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  ######################################
  # Function usage explanation
```

```
 ######################################
 function usage() {
   echo "function dynamodb_update_item"
   echo "Update an item in a DynamoDB table."
   echo " -n table_name  -- The name of the table."
   echo " -k keys  -- Path to json file containing the keys that identify the item
to update."
   echo " -e update expression  -- An expression that defines one or more
attributes to be updated."
   echo " -v values  -- Path to json file containing the update values."
   echo ""
 }

 while getopts "n:k:e:v:h" option; do
   case "${option}" in
     n) table_name="${OPTARG}" ;;
     k) keys="${OPTARG}" ;;
     e) update_expression="${OPTARG}" ;;
     v) values="${OPTARG}" ;;
     h)
       usage
       return 0
       ;;
     \?)
       echo "Invalid parameter"
       usage
       return 1
       ;;
   esac
 done
 export OPTIND=1

 if [[ -z "$table_name" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
   usage
   return 1
 fi

 if [[ -z "$keys" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide a keys json file path the -k parameter."
   usage
   return 1
 fi
 if [[ -z "$update_expression" ]]; then
```

```
    errecho "ERROR: You must provide an update expression with the -e parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$values" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a values json file path the -v parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    table_name:   $table_name"
  iecho "    keys:   $keys"
  iecho "    update_expression:   $update_expression"
  iecho "    values:   $values"

  response=$(aws dynamodb update-item \
    --table-name "$table_name" \
    --key file://"$keys" \
    --update-expression "$update_expression" \
    --expression-attribute-values file://"$values")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports update-item operation failed.$response"
    return 1
  fi

  return 0

}

###############################################################################
# function dynamodb_batch_write_item
#
# This function writes a batch of items into a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -i item  -- Path to json file containing the items to write.
#
#  Returns:
```

```
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
################################################################################
function dynamodb_batch_write_item() {
  local item response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  ######################################
  # Function usage explanation
  ######################################
  function usage() {
    echo "function dynamodb_batch_write_item"
    echo "Write a batch of items into a DynamoDB table."
    echo " -i item  -- Path to json file containing the items to write."
    echo ""
  }
  while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
      i) item="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$item" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an item with the -i parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    table_name:   $table_name"
  iecho "    item:   $item"
  iecho ""

  response=$(aws dynamodb batch-write-item \
```

```
    --request-items file://"$item")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports batch-write-item operation failed.$response"
    return 1
  fi

  return 0
}

###############################################################################
# function dynamodb_get_item
#
# This function gets an item from a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table.
#       -k keys  -- Path to json file containing the keys that identify the item to
 get.
#       [-q query]  -- Optional JMESPath query expression.
#
#  Returns:
#       The item as text output.
#  And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function dynamodb_get_item() {
  local table_name keys query response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # ######################################
  # Function usage explanation
  ######################################
  function usage() {
    echo "function dynamodb_get_item"
    echo "Get an item from a DynamoDB table."
    echo " -n table_name  -- The name of the table."
    echo " -k keys  -- Path to json file containing the keys that identify the item
 to get."
    echo " [-q query]  -- Optional JMESPath query expression."
```

```
  echo ""
}
query=""
while getopts "n:k:q:h" option; do
  case "${option}" in
    n) table_name="${OPTARG}" ;;
    k) keys="${OPTARG}" ;;
    q) query="${OPTARG}" ;;
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$keys" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a keys json file path the -k parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -n "$query" ]]; then
  response=$(aws dynamodb get-item \
    --table-name "$table_name" \
    --key file://"$keys" \
    --output text \
    --query "$query")
else
  response=$(
    aws dynamodb get-item \
      --table-name "$table_name" \
      --key file://"$keys" \
```

```
        --output text
    )
  fi

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports get-item operation failed.$response"
    return 1
  fi

  if [[ -n "$query" ]]; then
    echo "$response" | sed "/^\t/s/\t//1" # Remove initial tab that the JMSEPath
 query inserts on some strings.
  else
    echo "$response"
  fi

  return 0
}

###############################################################################
# function dynamodb_query
#
# This function queries a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table.
#       -k key_condition_expression -- The key condition expression.
#       -a attribute_names -- Path to JSON file containing the attribute names.
#       -v attribute_values -- Path to JSON file containing the attribute values.
#       [-p projection_expression]  -- Optional projection expression.
#
#  Returns:
#       The items as json output.
#  And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function dynamodb_query() {
  local table_name key_condition_expression attribute_names attribute_values
 projection_expression response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.
```

```
 # ######################################
 # Function usage explanation
 ######################################
 function usage() {
   echo "function dynamodb_query"
   echo "Query a DynamoDB table."
   echo " -n table_name  -- The name of the table."
   echo " -k key_condition_expression -- The key condition expression."
   echo " -a attribute_names -- Path to JSON file containing the attribute names."
   echo " -v attribute_values -- Path to JSON file containing the attribute
values."
   echo " [-p projection_expression]  -- Optional projection expression."
   echo ""
 }

 while getopts "n:k:a:v:p:h" option; do
   case "${option}" in
     n) table_name="${OPTARG}" ;;
     k) key_condition_expression="${OPTARG}" ;;
     a) attribute_names="${OPTARG}" ;;
     v) attribute_values="${OPTARG}" ;;
     p) projection_expression="${OPTARG}" ;;
     h)
       usage
       return 0
       ;;
     \?)
       echo "Invalid parameter"
       usage
       return 1
       ;;
   esac
 done
 export OPTIND=1

 if [[ -z "$table_name" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
   usage
   return 1
 fi

 if [[ -z "$key_condition_expression" ]]; then
```

```
    errecho "ERROR: You must provide a key condition expression with the -k
parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$attribute_names" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a attribute names with the -a parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$attribute_values" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a attribute values with the -v parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$projection_expression" ]]; then
    response=$(aws dynamodb query \
      --table-name "$table_name" \
      --key-condition-expression "$key_condition_expression" \
      --expression-attribute-names file://"$attribute_names" \
      --expression-attribute-values file://"$attribute_values")
  else
    response=$(aws dynamodb query \
      --table-name "$table_name" \
      --key-condition-expression "$key_condition_expression" \
      --expression-attribute-names file://"$attribute_names" \
      --expression-attribute-values file://"$attribute_values" \
      --projection-expression "$projection_expression")
  fi

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports query operation failed.$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
```

```
}

###############################################################################
# function dynamodb_scan
#
# This function scans a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table.
#       -f filter_expression  -- The filter expression.
#       -a expression_attribute_names -- Path to JSON file containing the expression
 attribute names.
#       -v expression_attribute_values -- Path to JSON file containing the
 expression attribute values.
#       [-p projection_expression]  -- Optional projection expression.
#
#  Returns:
#       The items as json output.
#  And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function dynamodb_scan() {
  local table_name filter_expression expression_attribute_names
 expression_attribute_values projection_expression response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # ######################################
  # Function usage explanation
  ######################################
  function usage() {
    echo "function dynamodb_scan"
    echo "Scan a DynamoDB table."
    echo " -n table_name  -- The name of the table."
    echo " -f filter_expression  -- The filter expression."
    echo " -a expression_attribute_names -- Path to JSON file containing the
 expression attribute names."
    echo " -v expression_attribute_values -- Path to JSON file containing the
 expression attribute values."
    echo " [-p projection_expression]  -- Optional projection expression."
    echo ""
  }

  while getopts "n:f:a:v:p:h" option; do
```

```
    case "${option}" in
      n) table_name="${OPTARG}" ;;
      f) filter_expression="${OPTARG}" ;;
      a) expression_attribute_names="${OPTARG}" ;;
      v) expression_attribute_values="${OPTARG}" ;;
      p) projection_expression="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$filter_expression" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a filter expression with the -f parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$expression_attribute_names" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide expression attribute names with the -a
parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$expression_attribute_values" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide expression attribute values with the -v
parameter."
    usage
    return 1
  fi
```

```
  if [[ -z "$projection_expression" ]]; then
    response=$(aws dynamodb scan \
      --table-name "$table_name" \
      --filter-expression "$filter_expression" \
      --expression-attribute-names file://"$expression_attribute_names" \
      --expression-attribute-values file://"$expression_attribute_values")
  else
    response=$(aws dynamodb scan \
      --table-name "$table_name" \
      --filter-expression "$filter_expression" \
      --expression-attribute-names file://"$expression_attribute_names" \
      --expression-attribute-values file://"$expression_attribute_values" \
      --projection-expression "$projection_expression")
  fi

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports scan operation failed.$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}

###############################################################################
# function dynamodb_delete_item
#
# This function deletes an item from a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table.
#       -k keys  -- Path to json file containing the keys that identify the item to
 delete.
#
#  Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function dynamodb_delete_item() {
```

```
  local table_name keys response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # ######################################
  # Function usage explanation
  ######################################
  function usage() {
    echo "function dynamodb_delete_item"
    echo "Delete an item from a DynamoDB table."
    echo " -n table_name  -- The name of the table."
    echo " -k keys  -- Path to json file containing the keys that identify the item
to delete."
    echo ""
  }
  while getopts "n:k:h" option; do
    case "${option}" in
      n) table_name="${OPTARG}" ;;
      k) keys="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$keys" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a keys json file path the -k parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
```

```
  iecho "    table_name:   $table_name"
  iecho "    keys:   $keys"
  iecho ""

  response=$(aws dynamodb delete-item \
    --table-name "$table_name" \
    --key file://"$keys")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-item operation failed.$response"
    return 1
  fi

  return 0

}

###############################################################################
# function dynamodb_delete_table
#
# This function deletes a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table to delete.
#
#  Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function dynamodb_delete_table() {
  local table_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function dynamodb_delete_table"
    echo "Deletes an Amazon DynamoDB table."
    echo " -n table_name  -- The name of the table to delete."
    echo ""
  }
```

```
  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:h" option; do
    case "${option}" in
      n) table_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    table_name:   $table_name"
  iecho ""

  response=$(aws dynamodb delete-table \
    --table-name "$table_name")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-table operation failed.$response"
    return 1
  fi

  return 0
}
```

このシナリオで使用されるユーティリティ関数。

```
#############################################################################
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
#############################################################################
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

#############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-
return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
#############################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
```

```
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の以下のトピックを参照してください。
  - BatchWriteItem
  - CreateTable
  - DeleteItem
  - DeleteTable
  - DescribeTable
  - GetItem
  - PutItem
  - Query
  - Scan
  - UpdateItem

## アクション

### `BatchGetItem`

次のコード例では、BatchGetItem を使用する方法を示しています。

## Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
##############################################################################
# function dynamodb_batch_get_item
#
# This function gets a batch of items from a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -i item  -- Path to json file containing the keys of the items to get.
#
#  Returns:
#       The items as json output.
#  And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
##############################################################################
function dynamodb_batch_get_item() {
  local item response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  ######################################
  # Function usage explanation
  ######################################
  function usage() {
    echo "function dynamodb_batch_get_item"
    echo "Get a batch of items from a DynamoDB table."
    echo " -i item  -- Path to json file containing the keys of the items to get."
    echo ""
  }

  while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
      i) item="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
```

```
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$item" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an item with the -i parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws dynamodb batch-get-item \
    --request-items file://"$item")
  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports batch-get-item operation failed.$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

この例で使用されているユーティリティ関数。

```
###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}
```

```
###############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-
return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
###############################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchGetItem」を参照してください。

### `BatchWriteItem`

次の例では、`BatchWriteItem` を使用する方法を説明しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
###############################################################################
# function dynamodb_batch_write_item
#
# This function writes a batch of items into a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -i item  -- Path to json file containing the items to write.
#
#  Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function dynamodb_batch_write_item() {
  local item response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  ######################################
  # Function usage explanation
  ######################################
  function usage() {
    echo "function dynamodb_batch_write_item"
    echo "Write a batch of items into a DynamoDB table."
    echo " -i item  -- Path to json file containing the items to write."
    echo ""
  }
  while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
      i) item="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
```

```
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$item" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an item with the -i parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    table_name:   $table_name"
  iecho "    item:   $item"
  iecho ""

  response=$(aws dynamodb batch-write-item \
    --request-items file://"$item")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports batch-write-item operation failed.$response"
    return 1
  fi

  return 0
}
```

この例で使用されているユーティリティ関数。

```
###############################################################################
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
```

```
#############################################################################
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

#############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-
return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
#############################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
```

```
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「BatchWriteItem」を参照してください。

### `CreateTable`

次の例では、CreateTable を使用する方法を説明しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
#############################################################################
# function dynamodb_create_table
#
# This function creates an Amazon DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table to create.
#       -a attribute_definitions -- JSON file path of a list of attributes and their
 types.
#       -k key_schema -- JSON file path of a list of attributes and their key types.
#
#  Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#############################################################################
function dynamodb_create_table() {
```

```
 local table_name attribute_definitions key_schema response
 local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

 ######################################
 # Function usage explanation
 ######################################
 function usage() {
   echo "function dynamodb_create_table"
   echo "Creates an Amazon DynamoDB table with on-demand billing."
   echo " -n table_name  -- The name of the table to create."
   echo " -a attribute_definitions -- JSON file path of a list of attributes and
their types."
   echo " -k key_schema -- JSON file path of a list of attributes and their key
types."
   echo ""
 }

 # Retrieve the calling parameters.
 while getopts "n:a:k:h" option; do
   case "${option}" in
     n) table_name="${OPTARG}" ;;
     a) attribute_definitions="${OPTARG}" ;;
     k) key_schema="${OPTARG}" ;;
     h)
       usage
       return 0
       ;;
     \?)
       echo "Invalid parameter"
       usage
       return 1
       ;;
   esac
 done
 export OPTIND=1

 if [[ -z "$table_name" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
   usage
   return 1
 fi

 if [[ -z "$attribute_definitions" ]]; then
```

```
    errecho "ERROR: You must provide an attribute definitions json file path the -a
 parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$key_schema" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a key schema json file path the -k parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    table_name:   $table_name"
  iecho "    attribute_definitions:   $attribute_definitions"
  iecho "    key_schema:   $key_schema"
  iecho ""

  response=$(aws dynamodb create-table \
    --table-name "$table_name" \
    --attribute-definitions file://"$attribute_definitions" \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --key-schema file://"$key_schema" )

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-table operation failed.$response"
    return 1
  fi

  return 0
}
```

この例で使用されているユーティリティ関数。

```
#############################################################################
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
```

```
################################################################################
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

################################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
################################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

################################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-
return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
################################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
```

```
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateTable」を参照してください。

### `DeleteItem`

次のコード例では、DeleteItem を使用する方法を示しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
#############################################################################
# function dynamodb_delete_item
#
# This function deletes an item from a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table.
#       -k keys  -- Path to json file containing the keys that identify the item to
 delete.
#
#  Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#############################################################################
function dynamodb_delete_item() {
  local table_name keys response
```

```
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # ######################################
  # Function usage explanation
  ######################################
  function usage() {
    echo "function dynamodb_delete_item"
    echo "Delete an item from a DynamoDB table."
    echo " -n table_name  -- The name of the table."
    echo " -k keys  -- Path to json file containing the keys that identify the item
to delete."
    echo ""
  }
  while getopts "n:k:h" option; do
    case "${option}" in
      n) table_name="${OPTARG}" ;;
      k) keys="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$keys" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a keys json file path the -k parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    table_name:   $table_name"
```

```
  iecho "    keys:   $keys"
  iecho ""

  response=$(aws dynamodb delete-item \
    --table-name "$table_name" \
    --key file://"$keys")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-item operation failed.$response"
    return 1
  fi

  return 0

}
```

この例で使用されているユーティリティ関数。

```
###############################################################################
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
###############################################################################
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}
```

```
###############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-
return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
###############################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteItem」を参照してください。

### DeleteTable

次の例では、DeleteTable を使用する方法を説明しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
###############################################################################
# function dynamodb_delete_table
#
# This function deletes a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table to delete.
#
#  Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function dynamodb_delete_table() {
  local table_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function dynamodb_delete_table"
    echo "Deletes an Amazon DynamoDB table."
    echo " -n table_name  -- The name of the table to delete."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:h" option; do
    case "${option}" in
      n) table_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
```

```
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    table_name:   $table_name"
  iecho ""

  response=$(aws dynamodb delete-table \
    --table-name "$table_name")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-table operation failed.$response"
    return 1
  fi

  return 0
}
```

この例で使用されているユーティリティ関数。

```
###############################################################################
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
###############################################################################
```

```
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

################################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
################################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

################################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-
return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
################################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
```

```
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteTable」を参照してください。

### `DescribeTable`

次のコード例では、DescribeTable を使用する方法を示しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
#############################################################################
# function dynamodb_describe_table
#
# This function returns the status of a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table.
#
#  Response:
#       - TableStatus:
#     And:
#       0 - Table is active.
#       1 - If it fails.
#############################################################################
function dynamodb_describe_table {
  local table_name
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.
```

```
#####################################
# Function usage explanation
#####################################
function usage() {
  echo "function dynamodb_describe_table"
  echo "Describe the status of a DynamoDB table."
  echo "  -n table_name  -- The name of the table."
  echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "n:h" option; do
  case "${option}" in
    n) table_name="${OPTARG}" ;;
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
  usage
  return 1
fi

local table_status
  table_status=$(
    aws dynamodb describe-table \
      --table-name "$table_name" \
      --output text \
      --query 'Table.TableStatus'
  )

 local error_code=${?}
```

```
    if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
      aws_cli_error_log "$error_code"
      errecho "ERROR: AWS reports describe-table operation failed.$table_status"
      return 1
    fi

  echo "$table_status"

  return 0
}
```

この例で使用されているユーティリティ関数。

```
################################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
################################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

################################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-
return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
################################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
```

```
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeTable」を参照してください。

### `GetItem`

次のコード例では、`GetItem` を使用する方法を示しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
##############################################################################
# function dynamodb_get_item
#
# This function gets an item from a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table.
```

```
#       -k keys  -- Path to json file containing the keys that identify the item to
 get.
#       [-q query]  -- Optional JMESPath query expression.
#
#  Returns:
#       The item as text output.
#  And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function dynamodb_get_item() {
  local table_name keys query response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # ######################################
  # Function usage explanation
  ######################################
  function usage() {
    echo "function dynamodb_get_item"
    echo "Get an item from a DynamoDB table."
    echo " -n table_name  -- The name of the table."
    echo " -k keys  -- Path to json file containing the keys that identify the item
 to get."
    echo " [-q query]  -- Optional JMESPath query expression."
    echo ""
  }
  query=""
  while getopts "n:k:q:h" option; do
    case "${option}" in
      n) table_name="${OPTARG}" ;;
      k) keys="${OPTARG}" ;;
      q) query="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1
```

```
  if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$keys" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a keys json file path the -k parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -n "$query" ]]; then
    response=$(aws dynamodb get-item \
      --table-name "$table_name" \
      --key file://"$keys" \
      --output text \
      --query "$query")
  else
    response=$(
      aws dynamodb get-item \
        --table-name "$table_name" \
        --key file://"$keys" \
        --output text
    )
  fi

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports get-item operation failed.$response"
    return 1
  fi

  if [[ -n "$query" ]]; then
    echo "$response" | sed "/^\t/s/\t//1" # Remove initial tab that the JMSEPath
query inserts on some strings.
  else
    echo "$response"
  fi

  return 0
```

```
}
```

この例で使用されているユーティリティ関数。

```
################################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
################################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

################################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-
return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
################################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
```

```
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetItem」を参照してください。

### `ListTables`

次の例では、`ListTables` を使用する方法を説明しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
##############################################################################
# function dynamodb_list_tables
#
# This function lists all the tables in a DynamoDB.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
##############################################################################
function dynamodb_list_tables() {
  response=$(aws dynamodb list-tables \
    --output text \
    --query "TableNames")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
```

```
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports batch-write-item operation failed.$response"
    return 1
  fi

  echo "$response" | tr -s "[:space:]" "\n"

  return 0
}
```

この例で使用されているユーティリティ関数。

```
###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-
return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
###############################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
```

```
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListTables」を参照してください。

### PutItem

次の例では、PutItem を使用する方法を説明しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
##############################################################################
# function dynamodb_put_item
#
# This function puts an item into a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table.
#       -i item  -- Path to json file containing the item values.
#
```

```
#  Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function dynamodb_put_item() {
  local table_name item response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  ######################################
  # Function usage explanation
  ######################################
  function usage() {
    echo "function dynamodb_put_item"
    echo "Put an item into a DynamoDB table."
    echo " -n table_name  -- The name of the table."
    echo " -i item  -- Path to json file containing the item values."
    echo ""
  }

  while getopts "n:i:h" option; do
    case "${option}" in
      n) table_name="${OPTARG}" ;;
      i) item="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$item" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an item with the -i parameter."
```

```
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    table_name:   $table_name"
  iecho "    item:   $item"
  iecho ""
  iecho ""

  response=$(aws dynamodb put-item \
    --table-name "$table_name" \
    --item file://"$item")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports put-item operation failed.$response"
    return 1
  fi

  return 0

}
```

この例で使用されているユーティリティ関数。

```
###############################################################################
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
###############################################################################
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

###############################################################################
# function errecho
```

```
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-
return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
#############################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「PutItem」を参照してください。

### Query

次のコード例では、Query を使用する方法を示しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
##############################################################################
# function dynamodb_query
#
# This function queries a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table.
#       -k key_condition_expression -- The key condition expression.
#       -a attribute_names -- Path to JSON file containing the attribute names.
#       -v attribute_values -- Path to JSON file containing the attribute values.
#       [-p projection_expression]  -- Optional projection expression.
#
#  Returns:
#       The items as json output.
#  And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
##############################################################################
function dynamodb_query() {
  local table_name key_condition_expression attribute_names attribute_values
 projection_expression response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # ######################################
```

```
 # Function usage explanation
 ####################################
 function usage() {
   echo "function dynamodb_query"
   echo "Query a DynamoDB table."
   echo " -n table_name  -- The name of the table."
   echo " -k key_condition_expression -- The key condition expression."
   echo " -a attribute_names -- Path to JSON file containing the attribute names."
   echo " -v attribute_values -- Path to JSON file containing the attribute
values."
   echo " [-p projection_expression]  -- Optional projection expression."
   echo ""
 }

 while getopts "n:k:a:v:p:h" option; do
   case "${option}" in
     n) table_name="${OPTARG}" ;;
     k) key_condition_expression="${OPTARG}" ;;
     a) attribute_names="${OPTARG}" ;;
     v) attribute_values="${OPTARG}" ;;
     p) projection_expression="${OPTARG}" ;;
     h)
       usage
       return 0
       ;;
     \?)
       echo "Invalid parameter"
       usage
       return 1
       ;;
   esac
 done
 export OPTIND=1

 if [[ -z "$table_name" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
   usage
   return 1
 fi

 if [[ -z "$key_condition_expression" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide a key condition expression with the -k
parameter."
   usage
```

```
    return 1
  fi

  if [[ -z "$attribute_names" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a attribute names with the -a parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$attribute_values" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a attribute values with the -v parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$projection_expression" ]]; then
    response=$(aws dynamodb query \
      --table-name "$table_name" \
      --key-condition-expression "$key_condition_expression" \
      --expression-attribute-names file://"$attribute_names" \
      --expression-attribute-values file://"$attribute_values")
  else
    response=$(aws dynamodb query \
      --table-name "$table_name" \
      --key-condition-expression "$key_condition_expression" \
      --expression-attribute-names file://"$attribute_names" \
      --expression-attribute-values file://"$attribute_values" \
      --projection-expression "$projection_expression")
  fi

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports query operation failed.$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

この例で使用されているユーティリティ関数。

```
#############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-
return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
#############################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi
```

```
  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Query」を参照してください。

### Scan

次の例では、Scan を使用する方法を説明しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
##############################################################################
# function dynamodb_scan
#
# This function scans a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table.
#       -f filter_expression  -- The filter expression.
#       -a expression_attribute_names -- Path to JSON file containing the expression
 attribute names.
#       -v expression_attribute_values -- Path to JSON file containing the
 expression attribute values.
#       [-p projection_expression]  -- Optional projection expression.
#
#  Returns:
#       The items as json output.
#  And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
##############################################################################
function dynamodb_scan() {
```

```
 local table_name filter_expression expression_attribute_names
expression_attribute_values projection_expression response
 local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

 # ######################################
 # Function usage explanation
 ######################################
 function usage() {
   echo "function dynamodb_scan"
   echo "Scan a DynamoDB table."
   echo " -n table_name  -- The name of the table."
   echo " -f filter_expression  -- The filter expression."
   echo " -a expression_attribute_names -- Path to JSON file containing the
expression attribute names."
   echo " -v expression_attribute_values -- Path to JSON file containing the
expression attribute values."
   echo " [-p projection_expression]  -- Optional projection expression."
   echo ""
 }

 while getopts "n:f:a:v:p:h" option; do
   case "${option}" in
     n) table_name="${OPTARG}" ;;
     f) filter_expression="${OPTARG}" ;;
     a) expression_attribute_names="${OPTARG}" ;;
     v) expression_attribute_values="${OPTARG}" ;;
     p) projection_expression="${OPTARG}" ;;
     h)
       usage
       return 0
       ;;
     \?)
       echo "Invalid parameter"
       usage
       return 1
       ;;
   esac
 done
 export OPTIND=1

 if [[ -z "$table_name" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
   usage
   return 1
```

```
 fi

 if [[ -z "$filter_expression" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide a filter expression with the -f parameter."
   usage
   return 1
 fi

 if [[ -z "$expression_attribute_names" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide expression attribute names with the -a
parameter."
   usage
   return 1
 fi

 if [[ -z "$expression_attribute_values" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide expression attribute values with the -v
parameter."
   usage
   return 1
 fi

 if [[ -z "$projection_expression" ]]; then
   response=$(aws dynamodb scan \
     --table-name "$table_name" \
     --filter-expression "$filter_expression" \
     --expression-attribute-names file://"$expression_attribute_names" \
     --expression-attribute-values file://"$expression_attribute_values")
 else
   response=$(aws dynamodb scan \
     --table-name "$table_name" \
     --filter-expression "$filter_expression" \
     --expression-attribute-names file://"$expression_attribute_names" \
     --expression-attribute-values file://"$expression_attribute_values" \
     --projection-expression "$projection_expression")
 fi

 local error_code=${?}

 if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
   aws_cli_error_log $error_code
   errecho "ERROR: AWS reports scan operation failed.$response"
   return 1
 fi
```

```
  echo "$response"

  return 0
}
```

この例で使用されているユーティリティ関数。

```
################################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
################################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

################################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-
return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
################################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
```

```
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「Scan」を参照してください。

### `UpdateItem`

次のコード例では、UpdateItem を使用する方法を示しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
#############################################################################
# function dynamodb_update_item
#
# This function updates an item in a DynamoDB table.
#
#
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table.
#       -k keys  -- Path to json file containing the keys that identify the item to
 update.
#       -e update expression  -- An expression that defines one or more attributes
 to be updated.
#       -v values  -- Path to json file containing the update values.
```

```
#
#  Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function dynamodb_update_item() {
  local table_name keys update_expression values response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  ######################################
  # Function usage explanation
  ######################################
  function usage() {
    echo "function dynamodb_update_item"
    echo "Update an item in a DynamoDB table."
    echo " -n table_name  -- The name of the table."
    echo " -k keys  -- Path to json file containing the keys that identify the item
 to update."
    echo " -e update expression  -- An expression that defines one or more
 attributes to be updated."
    echo " -v values  -- Path to json file containing the update values."
    echo ""
  }

  while getopts "n:k:e:v:h" option; do
    case "${option}" in
      n) table_name="${OPTARG}" ;;
      k) keys="${OPTARG}" ;;
      e) update_expression="${OPTARG}" ;;
      v) values="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$table_name" ]]; then
```

```
  errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$keys" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a keys json file path the -k parameter."
  usage
  return 1
fi
if [[ -z "$update_expression" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide an update expression with the -e parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$values" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a values json file path the -v parameter."
  usage
  return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "    table_name:   $table_name"
iecho "    keys:   $keys"
iecho "    update_expression:   $update_expression"
iecho "    values:   $values"

response=$(aws dynamodb update-item \
  --table-name "$table_name" \
  --key file://"$keys" \
  --update-expression "$update_expression" \
  --expression-attribute-values file://"$values")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports update-item operation failed.$response"
  return 1
fi

return 0
```

```
}
```

この例で使用されているユーティリティ関数。

```
################################################################################
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
################################################################################
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

################################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
################################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

################################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-
return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
################################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
```

```
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「UpdateItem」を参照してください。

## シナリオ

グローバルセカンダリインデックスの高度なシナリオ

次のコード例は、グローバルセカンダリインデックスの高度な設定の操作方法を示しています。

- 複数の GSI を含むテーブルを作成します。
- オンデマンドキャパシティと GSI を含むテーブルを作成します。
- 複数の GSI を含むテーブルに項目を配置します。
- 異なる条件で複数の GSI をクエリします。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

複数の GSI を含むテーブルを作成します。

```
# Create a table with multiple GSIs
```

```
aws dynamodb create-table \
    --table-name MusicLibrary \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=Artist,AttributeType=S \
        AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
        AttributeName=AlbumTitle,AttributeType=S \
        AttributeName=Genre,AttributeType=S \
        AttributeName=Year,AttributeType=N \
    --key-schema \
        AttributeName=Artist,KeyType=HASH \
        AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --global-secondary-indexes \
        "[
            {
                \"IndexName\": \"AlbumIndex\",
                \"KeySchema\": [{\"AttributeName\":\"AlbumTitle\",\"KeyType\":\"HASH
\"}],
                \"Projection\": {\"ProjectionType\":\"ALL\"}
            },
            {
                \"IndexName\": \"GenreYearIndex\",
                \"KeySchema\": [
                    {\"AttributeName\":\"Genre\",\"KeyType\":\"HASH\"},
                    {\"AttributeName\":\"Year\",\"KeyType\":\"RANGE\"}
                ],
                \"Projection\": {\"ProjectionType\":\"INCLUDE\",\"NonKeyAttributes
\":[\"Artist\",\"SongTitle\"]}
            }
        ]"
```

オンデマンドキャパシティと GSI を含むテーブルを作成します。

```
# Create a table with on-demand capacity and GSI
aws dynamodb create-table \
    --table-name MusicOnDemand \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=Artist,AttributeType=S \
        AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
        AttributeName=Genre,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=Artist,KeyType=HASH \
```

```
        AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --global-secondary-indexes \
        "[
            {
                \"IndexName\": \"GenreIndex\",
                \"KeySchema\": [{\"AttributeName\":\"Genre\",\"KeyType\":\"HASH\"}],
                \"Projection\": {\"ProjectionType\":\"ALL\"}
            }
        ]"
```

複数の GSI を含むテーブルに項目を配置します。

```
# Add items to MusicLibrary table
aws dynamodb put-item \
    --table-name MusicLibrary \
    --item '{
        "Artist": {"S": "The Beatles"},
        "SongTitle": {"S": "Hey Jude"},
        "AlbumTitle": {"S": "Past Masters"},
        "Genre": {"S": "Rock"},
        "Year": {"N": "1968"}
    }'

aws dynamodb put-item \
    --table-name MusicLibrary \
    --item '{
        "Artist": {"S": "Miles Davis"},
        "SongTitle": {"S": "So What"},
        "AlbumTitle": {"S": "Kind of Blue"},
        "Genre": {"S": "Jazz"},
        "Year": {"N": "1959"}
    }'
```

複数の GSI を含むテーブルの項目をクエリします。

```
# Query the AlbumIndex GSI
echo "Querying AlbumIndex GSI:"
aws dynamodb query \
    --table-name MusicLibrary \
    --index-name AlbumIndex \
```

```
    --key-condition-expression "AlbumTitle = :album" \
    --expression-attribute-values '{":album":{"S":"Kind of Blue"}}'

# Query the GenreYearIndex GSI with a range condition
echo "Querying GenreYearIndex GSI with range condition:"
aws dynamodb query \
    --table-name MusicLibrary \
    --index-name GenreYearIndex \
    --key-condition-expression "Genre = :genre AND #yr > :year" \
    --expression-attribute-names '{"#yr": "Year"}' \
    --expression-attribute-values '{":genre":{"S":"Rock"},":year":{"N":"1965"}}'
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの以下のトピックを参照してください。
  - CreateTable
  - PutItem
  - Query

### MRSC グローバルテーブルの作成と管理

次のコード例は、マルチリージョンの強力な整合性 (MRSC) を備えた DynamoDB グローバルテーブルを作成および管理する方法を示しています。

- マルチリージョンの強力な整合性を備えたテーブルを作成します。
- MRSC 設定とレプリカのステータスを確認します。
- 即時読み取りでリージョン間の強力な整合性をテストします。
- MRSC 保証を使用して条件付き書き込みを実行します。
- MRSC グローバルテーブルリソースをクリーンアップします。

#### Bash スクリプトを使用した AWS CLI

マルチリージョンの強力な整合性を備えたテーブルを作成します。

```
# Step 1: Create a new table in us-east-2 (primary region for MRSC)
# Note: Table must be empty when enabling MRSC
aws dynamodb create-table \
    --table-name MusicTable \
    --attribute-definitions \
```

```
        AttributeName=Artist,AttributeType=S \
        AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=Artist,KeyType=HASH \
        AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --region us-east-2

# Wait for table to become active
aws dynamodb wait table-exists --table-name MusicTable --region us-east-2

# Step 2: Add replica and witness with Multi-Region Strong Consistency
# MRSC requires exactly three replicas in supported regions
aws dynamodb update-table \
    --table-name MusicTable \
    --replica-updates '[{"Create": {"RegionName": "us-east-1"}}]' \
    --global-table-witness-updates '[{"Create": {"RegionName": "us-west-2"}}]' \
    --multi-region-consistency STRONG \
    --region us-east-2
```

MRSC 設定とレプリカのステータスを確認します。

```
# Verify the global table configuration and MRSC setting
aws dynamodb describe-table \
    --table-name MusicTable \
    --region us-east-2 \
    --query 'Table.
{TableName:TableName,TableStatus:TableStatus,MultiRegionConsistency:MultiRegionConsistency,R
{Region:RegionName,Status:ReplicaStatus}}'
```

リージョン間の即時読み取りの強力な整合性をテストします。

```
# Write an item to the primary region
aws dynamodb put-item \
    --table-name MusicTable \
    --item '{"Artist": {"S":"The Beatles"},"SongTitle": {"S":"Hey Jude"},"Album":
 {"S":"The Beatles 1967-1970"},"Year": {"N":"1968"}}' \
    --region us-east-2

# Read the item from replica region to verify strong consistency (cannot read or
 write to witness)
```

```
# No wait time needed - MRSC provides immediate consistency
echo "Reading from us-east-1 (immediate consistency):"
aws dynamodb get-item \
    --table-name MusicTable \
    --key '{"Artist": {"S":"The Beatles"},"SongTitle": {"S":"Hey Jude"}}' \
    --consistent-read \
    --region us-east-1
```

MRSC 保証を使用して条件付き書き込みを実行します。

```
# Perform a conditional update from a different region
# This demonstrates that conditions work consistently across all regions
aws dynamodb update-item \
    --table-name MusicTable \
    --key '{"Artist": {"S":"The Beatles"},"SongTitle": {"S":"Hey Jude"}}' \
    --update-expression "SET #rating = :rating" \
    --condition-expression "attribute_exists(Artist)" \
    --expression-attribute-names '{"#rating": "Rating"}' \
    --expression-attribute-values '{":rating": {"N":"5"}}' \
    --region us-east-1
```

MRSC グローバルテーブルリソースをクリーンアップします。

```
# Remove replica tables (must be done before deleting the primary table)
aws dynamodb update-table \
    --table-name MusicTable \
    --replica-updates '[{"Delete": {"RegionName": "us-east-1"}}]' \
    --global-table-witness-updates '[{"Delete": {"RegionName": "us-west-2"}}]' \
    --region us-east-2

# Wait for replicas to be deleted
echo "Waiting for replicas to be deleted..."
sleep 30

# Delete the primary table
aws dynamodb delete-table \
    --table-name MusicTable \
    --region us-east-2
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの以下のトピックを参照してください。
  - CreateTable
  - DeleteTable
  - DescribeTable
  - GetItem
  - PutItem
  - UpdateItem
  - UpdateTable

グローバルセカンダリインデックスを管理する

次のコード例は、グローバルセカンダリインデックスのライフサイクル全体を管理する方法を示しています。

- グローバルセカンダリインデックスを含むテーブルを作成します。
- 新しい GSI を既存のテーブルに追加します。
- GSI ウォームスループットを更新 (増加) します。
- GSI を使用してデータをクエリします。
- GSI を削除します。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

グローバルセカンダリインデックスを含むテーブルを作成します。

```
# Create a table with a GSI
aws dynamodb create-table \
    --table-name MusicCollection \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=Artist,AttributeType=S \
        AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
        AttributeName=AlbumTitle,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=Artist,KeyType=HASH \
        AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --global-secondary-indexes \
```

```
        "IndexName=AlbumIndex,\
        KeySchema=[{AttributeName=AlbumTitle,KeyType=HASH}],\
        Projection={ProjectionType=ALL}"
```

新しい (オンデマンド) GSI を既存のテーブルに追加します。

```
# Add a new GSI to an existing table
aws dynamodb update-table \
    --table-name MusicCollection \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=Genre,AttributeType=S \
    --global-secondary-index-updates \
        "[{\"Create\":{\"IndexName\":\"GenreIndex\",\
        \"KeySchema\":[{\"AttributeName\":\"Genre\",\"KeyType\":\"HASH\"}],\
        \"Projection\":{\"ProjectionType\":\"ALL\"}}}]"
```

GSI ウォームスループットを更新 (増加) します。

```
# Increase the warm throughput of a GSI (default values are 12k reads, 4k writes)
aws dynamodb update-table \
    --table-name MusicCollection \
    --global-secondary-index-updates \
        "[{\"Update\":{\"IndexName\":\"AlbumIndex\",\
        \"WarmThroughput\":{\"ReadUnitsPerSecond\":15000,\"WriteUnitsPerSecond
\":6000}}}]"
```

GSI を使用してデータをクエリします。

```
# Query the AlbumIndex GSI
aws dynamodb query \
    --table-name MusicCollection \
    --index-name AlbumIndex \
    --key-condition-expression "AlbumTitle = :album" \
    --expression-attribute-values '{":album":{"S":"Let It Be"}}'

# Query the GenreIndex GSI
aws dynamodb query \
    --table-name MusicCollection \
    --index-name GenreIndex \
```

```
    --key-condition-expression "Genre = :genre" \
    --expression-attribute-values '{":genre":{"S":"Jazz"}}'
```

GSI を削除します。

```
# Delete a GSI from a table
aws dynamodb update-table \
    --table-name MusicCollection \
    --global-secondary-index-updates \
        "[{\"Delete\":{\"IndexName\":\"GenreIndex\"}}]"
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの以下のトピックを参照してください。
  - CreateTable
  - DeleteTable
  - クエリ:
  - UpdateTable

リソースベースのポリシーを管理する

次のコード例は、DynamoDB テーブルのリソースベースのポリシーのライフサイクル全体を管理する方法を示しています。

- リソースポリシーを含むテーブルを作成します。
- リソースポリシーを取得します。
- リソースポリシーを更新します。
- リソースポリシーを削除します。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

リソースポリシーを含むテーブルを作成します。

```
# Step 1: Create a DynamoDB table
aws dynamodb create-table \
    --table-name MusicCollection \
    --attribute-definitions \
```

```
        AttributeName=Artist,AttributeType=S \
        AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=Artist,KeyType=HASH \
        AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST

# Step 2: Create a resource-based policy document
cat > policy.json << 'EOF'
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/DynamoDBReadOnly"
      },
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection"
    }
  ]
}
EOF

# Step 3: Attach the resource-based policy to the table
aws dynamodb put-resource-policy \
    --resource-arn arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection \
    --policy file://policy.json
```

リソースポリシーを取得します。

```
# Get the resource-based policy attached to a table
aws dynamodb get-resource-policy \
    --resource-arn arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection
```

リソースポリシーを更新します。

```
# Step 1: Create an updated policy document
cat > updated-policy.json << 'EOF'
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::123456789012:role/DynamoDBReadOnly",
          "arn:aws:iam::123456789012:role/DynamoDBAnalytics"
        ]
      },
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection"
    }
  ]
}
EOF

# Step 2: Update the resource-based policy on the table
aws dynamodb put-resource-policy \
    --resource-arn arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection \
    --policy file://updated-policy.json
```

リソースポリシーを削除します。

```
# Delete the resource-based policy from a table
aws dynamodb delete-resource-policy \
    --resource-arn arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの以下のトピックを参照してください。
  - CreateTable

- DeleteResourcePolicy
- GetResourcePolicy
- PutResourcePolicy

### 属性ベースのアクセス制御を設定する

次のコード例は、DynamoDB の属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装する方法を示しています。

- ABAC の IAM ポリシーを作成します。
- さまざまな部門のタグを含むテーブルを作成します。
- タグに基づいてテーブルを一覧表示およびフィルタリングします。

#### Bash スクリプトを使用した AWS CLI

ABAC の IAM ポリシーを作成します。

```
# Step 1: Create a policy document for ABAC
cat > abac-policy.json << 'EOF'
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Department": "${aws:PrincipalTag/Department}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Department": "${aws:PrincipalTag/Department}",
          "aws:ResourceTag/Environment": "Development"
        }
      }
    }
  ]
}
EOF

# Step 2: Create the IAM policy
aws iam create-policy \
    --policy-name DynamoDBDepartmentBasedAccess \
    --policy-document file://abac-policy.json
```

さまざまな部門のタグを含むテーブルを作成します。

```
# Create a DynamoDB table with tags for ABAC
aws dynamodb create-table \
    --table-name FinanceData \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=RecordID,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=RecordID,KeyType=HASH \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --tags \
        Key=Department,Value=Finance \
        Key=Environment,Value=Development

# Create another table with different tags
aws dynamodb create-table \
    --table-name MarketingData \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=RecordID,AttributeType=S \
    --key-schema \
```

```
        AttributeName=RecordID,KeyType=HASH \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --tags \
        Key=Department,Value=Marketing \
        Key=Environment,Value=Production
```

タグに基づいてテーブルを一覧表示およびフィルタリングします。

```
# List all DynamoDB tables
echo "Listing all tables:"
aws dynamodb list-tables

# Get ARNs for all tables
echo -e "\nGetting ARNs for all tables:"
TABLE_ARNS=$(aws dynamodb list-tables --query "TableNames[*]" --output text | xargs
 -I {} aws dynamodb describe-table --table-name {} --query "Table.TableArn" --output
 text)

# For each table ARN, list its tags
echo -e "\nListing tags for each table:"
for ARN in $TABLE_ARNS; do
    TABLE_NAME=$(echo $ARN | awk -F/ '{print $2}')
    echo -e "\nTags for table: $TABLE_NAME"
    aws dynamodb list-tags-of-resource --resource-arn $ARN
done

# Example: Find tables with a specific tag
echo -e "\nFinding tables with Environment=Production tag:"
for ARN in $TABLE_ARNS; do
    TABLE_NAME=$(echo $ARN | awk -F/ '{print $2}')
    TAGS=$(aws dynamodb list-tags-of-resource --resource-arn $ARN --query "Tags[?
Key=='Environment' && Value=='Production']" --output text)
    if [ ! -z "$TAGS" ]; then
        echo "Table with Production tag: $TABLE_NAME"
    fi
done
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの以下のトピックを参照してください。
  - CreatePolicy

- CreateTable
- ListTables

### ローカルセカンダリインデックスを操作する

次のコード例は、ローカルセカンダリインデックスを含むテーブルを作成およびクエリする方法を示しています。

- ローカルセカンダリインデックス (LSI) を含むテーブルを作成します。
- 射影タイプが異なる複数の LSI を含むテーブルを作成します。
- LSI を使用してデータをクエリします。

#### Bash スクリプトを使用した AWS CLI

ローカルセカンダリインデックスを含むテーブルを作成します。

```
# Create a table with a Local Secondary Index
aws dynamodb create-table \
    --table-name CustomerOrders \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=CustomerID,AttributeType=S \
        AttributeName=OrderID,AttributeType=S \
        AttributeName=OrderDate,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=CustomerID,KeyType=HASH \
        AttributeName=OrderID,KeyType=RANGE \
    --local-secondary-indexes \
        "IndexName=OrderDateIndex,\
        KeySchema=[{AttributeName=CustomerID,KeyType=HASH},
{AttributeName=OrderDate,KeyType=RANGE}],\
        Projection={ProjectionType=ALL}" \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST
```

複数の LSI を含むテーブルを作成します。

```
# Create a table with multiple Local Secondary Indexes
aws dynamodb create-table \
    --table-name CustomerDetails \
    --attribute-definitions \
```

```
        AttributeName=CustomerID,AttributeType=S \
        AttributeName=Name,AttributeType=S \
        AttributeName=Email,AttributeType=S \
        AttributeName=RegistrationDate,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=CustomerID,KeyType=HASH \
        AttributeName=Name,KeyType=RANGE \
    --local-secondary-indexes \
        "[
            {
                \"IndexName\": \"EmailIndex\",
                \"KeySchema\": [
                    {\"AttributeName\":\"CustomerID\",\"KeyType\":\"HASH\"},
                    {\"AttributeName\":\"Email\",\"KeyType\":\"RANGE\"}
                ],
                \"Projection\": {\"ProjectionType\":\"INCLUDE\",\"NonKeyAttributes
\":[\"Address\",\"Phone\"]}
            },
            {
                \"IndexName\": \"RegistrationIndex\",
                \"KeySchema\": [
                    {\"AttributeName\":\"CustomerID\",\"KeyType\":\"HASH\"},
                    {\"AttributeName\":\"RegistrationDate\",\"KeyType\":\"RANGE\"}
                ],
                \"Projection\": {\"ProjectionType\":\"KEYS_ONLY\"}
            }
        ]" \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST
```

LSI を使用してデータをクエリします。

```
# Query the OrderDateIndex LSI
aws dynamodb query \
    --table-name CustomerOrders \
    --index-name OrderDateIndex \
    --key-condition-expression "CustomerID = :custId AND OrderDate BETWEEN :date1
 AND :date2" \
    --expression-attribute-values '{
        ":custId": {"S": "C1"},
        ":date1": {"S": "2023-01-01"},
        ":date2": {"S": "2023-02-01"}
    }'
```

```
# Query with a filter expression
aws dynamodb query \
    --table-name CustomerOrders \
    --index-name OrderDateIndex \
    --key-condition-expression "CustomerID = :custId" \
    --filter-expression "Amount > :amount" \
    --expression-attribute-values '{
        ":custId": {"S": "C1"},
        ":amount": {"N": "150"}
    }'
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの以下のトピックを参照してください。
  - CreateTable
  - クエリ:

Streams と Time-to-Live を操作する

次のコード例は、DynamoDB Streams 機能と Time-to-Live 機能を管理する方法を示しています。

- Streams を有効にしてテーブルを作成します。
- Streams について説明します。
- Streams を処理する Lambda 関数を作成します。
- テーブルで TTL を有効にします。
- TTL 属性を持つ項目を追加します。
- TTL 設定について説明します。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

Streams を有効にしてテーブルを作成します。

```
# Create a table with DynamoDB Streams enabled
aws dynamodb create-table \
    --table-name StreamsDemo \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=ID,AttributeType=S \
```

```
    --key-schema \
        AttributeName=ID,KeyType=HASH \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --stream-specification StreamEnabled=true,StreamViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES
```

Streams について説明します。

```
# Get information about the stream
aws dynamodb describe-table \
    --table-name StreamsDemo \
    --query "Table.StreamSpecification"

# Get the stream ARN
STREAM_ARN=$(aws dynamodb describe-table \
    --table-name StreamsDemo \
    --query "Table.LatestStreamArn" \
    --output text)

echo "Stream ARN: $STREAM_ARN"

# Describe the stream
aws dynamodbstreams describe-stream \
    --stream-arn $STREAM_ARN
```

Streams の Lambda 関数を作成します。

```
# Step 1: Create an IAM role for the Lambda function
cat > trust-policy.json << 'EOF'
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "lambda.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
EOF
```

```
aws iam create-role \
    --role-name DynamoDBStreamsLambdaRole \
    --assume-role-policy-document file://trust-policy.json

# Step 2: Attach permissions to the role
aws iam attach-role-policy \
    --role-name DynamoDBStreamsLambdaRole \
    --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaDynamoDBExecutionRole

# Step 3: Create a Lambda function (code would be in a separate file)
echo "Lambda function creation would be done separately with appropriate code"

# Step 4: Create an event source mapping
echo "Example command to create event source mapping:"
echo "aws lambda create-event-source-mapping \\"
echo "    --function-name ProcessDynamoDBRecords \\"
echo "    --event-source $STREAM_ARN \\"
echo "    --batch-size 100 \\"
echo "    --starting-position LATEST"
```

テーブルで TTL を有効にします。

```
# Create a table for TTL demonstration
aws dynamodb create-table \
    --table-name TTLDemo \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=ID,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=ID,KeyType=HASH \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST

# Wait for table to become active
aws dynamodb wait table-exists --table-name TTLDemo

# Enable TTL on the table
aws dynamodb update-time-to-live \
    --table-name TTLDemo \
    --time-to-live-specification "Enabled=true, AttributeName=ExpirationTime"
```

TTL 属性を持つ項目を追加します。

```
# Calculate expiration time (current time + 1 day in seconds)
EXPIRATION_TIME=$(date -d "+1 day" +%s)

# Add an item with TTL attribute
aws dynamodb put-item \
    --table-name TTLDemo \
    --item '{
        "ID": {"S": "item1"},
        "Data": {"S": "This item will expire in 1 day"},
        "ExpirationTime": {"N": "'$EXPIRATION_TIME'"}
    }'

# Add an item that expires in 1 hour
EXPIRATION_TIME_HOUR=$(date -d "+1 hour" +%s)
aws dynamodb put-item \
    --table-name TTLDemo \
    --item '{
        "ID": {"S": "item2"},
        "Data": {"S": "This item will expire in 1 hour"},
        "ExpirationTime": {"N": "'$EXPIRATION_TIME_HOUR'"}
    }'
```

TTL 設定について説明します。

```
# Describe TTL settings for a table
aws dynamodb describe-time-to-live \
    --table-name TTLDemo
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の以下のトピックを参照してください。
  - AttachRolePolicy
  - CreateRole
  - CreateTable
  - DescribeTable
  - DescribeTimeToLive
  - PutItem
  - UpdateTimeToLive

グローバルテーブルとマルチリージョンレプリケーションの最終的な一貫性 (MREC) を操作する

次のコード例は、最終的な一貫性を備えたマルチリージョンレプリケーション (MREC) を使用して DynamoDB グローバルテーブルを管理する方法を示しています。

- マルチリージョンレプリケーション (MREC)を備えたテーブルを作成します。
- レプリカテーブルの項目を配置および取得します。
- レプリカを一つずつ削除します。
- テーブルを削除してクリーンアップします。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

マルチリージョンレプリケーションを備えたテーブルを作成します。

```
# Step 1: Create a new table (MusicTable) in US East (Ohio), with DynamoDB Streams
 enabled (NEW_AND_OLD_IMAGES)
aws dynamodb create-table \
    --table-name MusicTable \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=Artist,AttributeType=S \
        AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=Artist,KeyType=HASH \
        AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --stream-specification StreamEnabled=true,StreamViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES \
    --region us-east-2

# Step 2: Create an identical MusicTable table in US East (N. Virginia)
aws dynamodb update-table --table-name MusicTable --cli-input-json \
'{
  "ReplicaUpdates":
  [
    {
      "Create": {
        "RegionName": "us-east-1"
      }
    }
  ]
}' \
--region us-east-2
```

```
# Step 3: Create a table in Europe (Ireland)
aws dynamodb update-table --table-name MusicTable --cli-input-json \
'{
  "ReplicaUpdates":
  [
    {
      "Create": {
        "RegionName": "eu-west-1"
      }
    }
  ]
}' \
--region us-east-2
```

マルチリージョンテーブルについて説明します。

```
# Step 4: View the list of replicas created using describe-table
aws dynamodb describe-table \
    --table-name MusicTable \
    --region us-east-2 \
    --query 'Table.
{TableName:TableName,TableStatus:TableStatus,MultiRegionConsistency:MultiRegionConsistency,R
{Region:RegionName,Status:ReplicaStatus}}'
```

レプリカテーブルに項目を配置します。

```
# Step 5: To verify that replication is working, add a new item to the Music table
 in US East (Ohio)
aws dynamodb put-item \
    --table-name MusicTable \
    --item '{"Artist": {"S":"item_1"},"SongTitle": {"S":"Song Value 1"}}' \
    --region us-east-2
```

レプリカテーブルから項目を取得します。

```
# Step 6: Wait for a few seconds, and then check to see whether the item has been
# successfully replicated to US East (N. Virginia) and Europe (Ireland)
aws dynamodb get-item \
    --table-name MusicTable \
```

```
    --key '{"Artist": {"S":"item_1"},"SongTitle": {"S":"Song Value 1"}}' \
    --region us-east-1

aws dynamodb get-item \
    --table-name MusicTable \
    --key '{"Artist": {"S":"item_1"},"SongTitle": {"S":"Song Value 1"}}' \
    --region eu-west-1
```

レプリカを削除します。

```
# Step 7: Delete the replica table in Europe (Ireland) Region
aws dynamodb update-table --table-name MusicTable --cli-input-json \
'{
  "ReplicaUpdates":
  [
    {
      "Delete": {
        "RegionName": "eu-west-1"
      }
    }
  ]
}' \
--region us-east-2

# Delete the replica table in US East (N. Virginia) Region
aws dynamodb update-table --table-name MusicTable --cli-input-json \
'{
  "ReplicaUpdates":
  [
    {
      "Delete": {
        "RegionName": "us-east-1"
      }
    }
  ]
}' \
--region us-east-2
```

テーブルを削除してクリーンアップします。

```
# Clean up: Delete the primary table
```

```
aws dynamodb delete-table --table-name MusicTable --region us-east-2

echo "Global table demonstration complete."
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの以下のトピックを参照してください。
  - CreateTable
  - DeleteTable
  - DescribeTable
  - GetItem
  - PutItem
  - UpdateTable

### リソースのタグ付けを操作する

次のコード例は、DynamoDB リソースのタグを管理する方法を示しています。

- タグを含むテーブルを作成します。
- リソースのタグを一覧表示します。
- リソースにタグを追加します。
- リソースからタグを削除します。
- テーブルをタグでフィルタリングします。

#### Bash スクリプトを使用した AWS CLI

タグを含むテーブルを作成します。

```
# Create a table with tags
aws dynamodb create-table \
    --table-name TaggedTable \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=ID,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=ID,KeyType=HASH \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --tags \
        Key=Environment,Value=Production \
```

```
        Key=Project,Value=Analytics \
        Key=Owner,Value=DataTeam
```

リソースのタグを一覧表示します。

```
# Get the table ARN
TABLE_ARN=$(aws dynamodb describe-table \
    --table-name TaggedTable \
    --query "Table.TableArn" \
    --output text)

# List tags for the table
aws dynamodb list-tags-of-resource \
    --resource-arn $TABLE_ARN
```

リソースにタグを追加します。

```
# Add tags to an existing table
aws dynamodb tag-resource \
    --resource-arn $TABLE_ARN \
    --tags \
        Key=CostCenter,Value=12345 \
        Key=BackupSchedule,Value=Daily
```

リソースからタグを削除します。

```
# Remove tags from a table
aws dynamodb untag-resource \
    --resource-arn $TABLE_ARN \
    --tag-keys Owner BackupSchedule
```

テーブルをタグでフィルタリングします。

```
# Create another table with different tags
aws dynamodb create-table \
    --table-name AnotherTaggedTable \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=ID,AttributeType=S \
```

```
    --key-schema \
        AttributeName=ID,KeyType=HASH \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --tags \
        Key=Environment,Value=Development \
        Key=Project,Value=Testing

# Wait for table to become active
aws dynamodb wait table-exists --table-name AnotherTaggedTable

# List all tables
echo "All tables:"
aws dynamodb list-tables

# Get ARNs for all tables
echo -e "\nFiltering tables by Environment=Production tag:"
TABLE_ARNS=$(aws dynamodb list-tables --query "TableNames[*]" --output text | xargs
 -I {} aws dynamodb describe-table --table-name {} --query "Table.TableArn" --output
 text)

# Find tables with specific tag
for ARN in $TABLE_ARNS; do
    TABLE_NAME=$(echo $ARN | awk -F/ '{print $2}')
    TAGS=$(aws dynamodb list-tags-of-resource --resource-arn $ARN --query "Tags[?
Key=='Environment' && Value=='Production']" --output text)
    if [ ! -z "$TAGS" ]; then
        echo "Table with Production tag: $TABLE_NAME"
    fi
done
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの以下のトピックを参照してください。
  - CreateTable
  - ListTagsOfResource
  - TagResource
  - UntagResource

テーブルの暗号化を操作する

次のコード例は、DynamoDB テーブルの暗号化オプションを管理する方法を示しています。

- デフォルトの暗号化を使用してテーブルを作成します。
- カスタマーマネージド CMK を使用してテーブルを作成します。
- テーブルの暗号化設定を更新します。
- テーブルの暗号化について説明します。

### Bash スクリプトを使用した AWS CLI

デフォルトの暗号化を使用してテーブルを作成します。

```
# Create a table with default encryption (AWS owned key)
aws dynamodb create-table \
    --table-name CustomerData \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=CustomerID,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=CustomerID,KeyType=HASH \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --sse-specification Enabled=true,SSEType=KMS
```

カスタマーマネージド CMK を使用してテーブルを作成します。

```
# Step 1: Create a customer managed key in KMS
aws kms create-key \
    --description "Key for DynamoDB table encryption" \
    --key-usage ENCRYPT_DECRYPT \
    --customer-master-key-spec SYMMETRIC_DEFAULT

# Store the key ID for later use
KEY_ID=$(aws kms list-keys --query "Keys[?contains(KeyArn, 'Key for
 DynamoDB')].KeyId" --output text)

# Step 2: Create a table with the customer managed key
aws dynamodb create-table \
    --table-name SensitiveData \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=RecordID,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=RecordID,KeyType=HASH \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --sse-specification Enabled=true,SSEType=KMS,KMSMasterKeyId=$KEY_ID
```

テーブルの暗号化を更新します。

```
# Update a table to use a different KMS key
aws dynamodb update-table \
    --table-name CustomerData \
    --sse-specification Enabled=true,SSEType=KMS,KMSMasterKeyId=$KEY_ID
```

テーブルの暗号化について説明します。

```
# Describe the table to see encryption settings
aws dynamodb describe-table \
    --table-name CustomerData \
    --query "Table.SSEDescription"
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの以下のトピックを参照してください。
  - CreateKey
  - CreateTable
  - DescribeTable
  - UpdateTable

## Bash スクリプトで AWS CLI を使用する Amazon EC2 の例

次のコード例では、Bash スクリプトと Amazon EC2 で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

基本 は、重要なオペレーションをサービス内で実行する方法を示すコード例です。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

シナリオは、1 つのサービス内から、または他の AWS のサービスと組み合わせて複数の関数を呼び出し、特定のタスクを実行する方法を示すコード例です。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コンテキスト内でコードを設定および実行する方法の手順を確認できます。

トピック


- 基本
- アクション
- シナリオ


## 基本

### 基本を学ぶ

次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

- キーペアとセキュリティグループを作成します。
- Amazon マシンイメージ (AMI)と互換性のあるインスタンスタイプを選択し、インスタンスを作成します。
- インスタンスを停止し、再起動します。
- Elastic IP アドレスをインスタンスに関連付けます。
- SSH を使用してインスタンスに接続し、リソースをクリーンアップします。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

コマンドプロンプトからインタラクティブなシナリオを実行します。

```
###############################################################################
# function get_started_with_ec2_instances
#
# Runs an interactive scenario that shows how to get started using EC2 instances.
#
#     "EC2 access" permissions are needed to run this code.
#
```

```
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If an error occurred.
###############################################################################
function get_started_with_ec2_instances() {
  # Requires version 4 for mapfile.
  local required_version=4.0

  # Get the current Bash version
  # Check if BASH_VERSION is set
  local current_version
  if [[ -n "$BASH_VERSION" ]]; then
    # Convert BASH_VERSION to a number for comparison
    current_version=$BASH_VERSION
  else
    # Get the current Bash version using the bash command
    current_version=$(bash --version | head -n 1 | awk '{ print $4 }')
  fi

  # Convert version strings to numbers for comparison
  local required_version_num current_version_num
  required_version_num=$(echo "$required_version" | awk -F. '{ print ($1 * 10000) +
($2 * 100) + $3 }')
  current_version_num=$(echo "$current_version" | awk -F. '{ print ($1 * 10000) +
($2 * 100) + $3 }')

  # Compare versions
  if ((current_version_num < required_version_num)); then
    echo "Error: This script requires Bash version $required_version or higher."
    echo "Your current Bash version is number is $current_version."
    exit 1
  fi

  {
    if [ "$EC2_OPERATIONS_SOURCED" != "True" ]; then

      source ./ec2_operations.sh
    fi
  }

  echo_repeat "*" 88
  echo "Welcome to the Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) get started with
 instances demo."
  echo_repeat "*" 88
```

```
  echo

  echo "Let's create an RSA key pair that you can be use to securely connect to "
  echo "your EC2 instance."

  echo -n "Enter a unique name for your key: "
  get_input
  local key_name
  key_name=$get_input_result

  local temp_dir
  temp_dir=$(mktemp -d)
  local key_file_name="$temp_dir/${key_name}.pem"

  if ec2_create_keypair -n "${key_name}" -f "${key_file_name}"; then
    echo "Created a key pair $key_name and saved the private key to $key_file_name"
    echo
  else
    errecho "The key pair failed to create. This demo will exit."
    return 1
  fi

  chmod 400 "${key_file_name}"

  if yes_no_input "Do you want to list some of your key pairs? (y/n) "; then
    local keys_and_fingerprints
    keys_and_fingerprints="$(ec2_describe_key_pairs)" && {
      local image_name_and_id
      while IFS=$'\n' read -r image_name_and_id; do
        local entries
        IFS=$'\t' read -ra entries <<<"$image_name_and_id"
        echo "Found rsa key ${entries[0]} with fingerprint:"
        echo "     ${entries[1]}"
      done <<<"$keys_and_fingerprints"

    }
  fi

  echo_repeat "*" 88
  echo_repeat "*" 88

  echo "Let's create a security group to manage access to your instance."
  echo -n "Enter a unique name for your security group: "
  get_input
```

```
  local security_group_name
  security_group_name=$get_input_result
  local security_group_id
  security_group_id=$(ec2_create_security_group -n "$security_group_name" \
    -d "Security group for EC2 instance") || {
    errecho "The security failed to create. This demo will exit."
    clean_up "$key_name" "$key_file_name"
    return 1
  }

  echo "Security group created with ID $security_group_id"
  echo

  local public_ip
  public_ip=$(curl -s http://checkip.amazonaws.com)

  echo "Let's add a rule to allow SSH only from your current IP address."
  echo "Your public IP address is $public_ip"
  echo -n "press return to add this rule to your security group."
  get_input

  if ! ec2_authorize_security_group_ingress -g "$security_group_id" -i "$public_ip"
-p tcp -f 22 -t 22; then
    errecho "The security group rules failed to update. This demo will exit."
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id"
    return 1
  fi

  echo "Security group rules updated"

  local security_group_description
  security_group_description="$(ec2_describe_security_groups -g
"${security_group_id}")" || {
    errecho "Failed to describe security groups. This demo will exit."
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id"
    return 1
  }

  mapfile -t parameters <<<"$security_group_description"
  IFS=$'\t' read -ra entries <<<"${parameters[0]}"
  echo "Security group: ${entries[0]}"
  echo "    ID: ${entries[1]}"
  echo "    VPC: ${entries[2]}"
  echo "Inbound permissions:"
```

```
  IFS=$'\t' read -ra entries <<<"${parameters[1]}"
  echo "    IpProtocol: ${entries[0]}"
  echo "    FromPort: ${entries[1]}"
  echo "    ToPort: ${entries[2]}"
  echo "    CidrIp: ${parameters[2]}"

  local parameters
  parameters="$(ssm_get_parameters_by_path -p "/aws/service/ami-amazon-linux-
latest")" || {
    errecho "Failed to get parameters. This demo will exit."
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id"
    return 1

  }

  local image_ids=""
  mapfile -t parameters <<<"$parameters"
  for image_name_and_id in "${parameters[@]}"; do
    IFS=$'\t' read -ra values <<<"$image_name_and_id"
    if [[ "${values[0]}" == *"amzn2"* ]]; then
      image_ids+="${values[1]} "
    fi
  done

  local images
  images="$(ec2_describe_images -i "$image_ids")" || {
    errecho "Failed to describe images. This demo will exit."
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id"
    return 1

  }

  new_line_and_tab_to_list "$images"
  local images=("${list_result[@]}")

  # Get the size of the array
  local images_count=${#images[@]}

  if ((images_count == 0)); then
    errecho "No images found. This demo will exit."
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id"
    return 1
  fi
```

```
  echo_repeat "*" 88
  echo_repeat "*" 88

  echo "Let's create an instance from an Amazon Linux 2 AMI. Here are some options:"
  for ((i = 0; i < images_count; i += 3)); do
    echo "$(((i / 3) + 1)) - ${images[$i]}"
  done

  integer_input "Please enter the number of the AMI you want to use: " 1
 "$((images_count / 3))"
  local choice=$get_input_result
  choice=$(((choice - 1) * 3))

  echo "Great choice."
  echo

  local architecture=${images[$((choice + 1))]}
  local image_id=${images[$((choice + 2))]}
  echo "Here are some instance types that support the ${architecture} architecture
 of the image:"
  response="$(ec2_describe_instance_types -a "${architecture}" -t
 "*.micro,*.small")" || {
    errecho "Failed to describe instance types. This demo will exit."
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id"
    return 1
  }

  local instance_types
  mapfile -t instance_types <<<"$response"

  # Get the size of the array
  local instance_types_count=${#instance_types[@]}

  echo "Here are some options:"
  for ((i = 0; i < instance_types_count; i++)); do
    echo "$((i + 1)) - ${instance_types[$i]}"
  done

  integer_input "Which one do you want to use? " 1 "${#instance_types[@]}
"
  choice=$get_input_result
  local instance_type=${instance_types[$((choice - 1))]}
  echo "Another great choice."
  echo
```

```
 echo "Creating your instance and waiting for it to start..."
 local instance_id
 instance_id=$(ec2_run_instances -i "$image_id" -t "$instance_type" -k "$key_name"
-s "$security_group_id") || {
   errecho "Failed to run instance. This demo will exit."
   clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id"
   return 1
 }

 ec2_wait_for_instance_running -i "$instance_id"
 echo "Your instance is ready:"
 echo

 local instance_details
 instance_details="$(ec2_describe_instances -i "${instance_id}")"

 echo
 print_instance_details "${instance_details}"

 local public_ip
 public_ip=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $6}')
 echo
 echo "You can use SSH to connect to your instance"
 echo "If the connection attempt times out, you might have to manually update the
SSH ingress rule"
 echo "for your IP address in the AWS Management Console."
 connect_to_instance "$key_file_name" "$public_ip"

 echo -n "Press Enter when you're ready to continue the demo: "
 get_input

 echo_repeat "*" 88
 echo_repeat "*" 88

 echo "Let's stop and start your instance to see what changes."
 echo "Stopping your instance and waiting until it's stopped..."
 ec2_stop_instances -i "$instance_id"
 ec2_wait_for_instance_stopped -i "$instance_id"

 echo "Your instance is stopped. Restarting..."

 ec2_start_instances -i "$instance_id"
 ec2_wait_for_instance_running -i "$instance_id"
```

```
  echo "Your instance is running again."
  local instance_details
  instance_details="$(ec2_describe_instances -i "${instance_id}")"

  print_instance_details "${instance_details}"

  public_ip=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $6}')

  echo "Every time your instance is restarted, its public IP address changes"
  connect_to_instance "$key_file_name" "$public_ip"

  echo -n "Press Enter when you're ready to continue the demo: "
  get_input

  echo_repeat "*" 88
  echo_repeat "*" 88

  echo "You can allocate an Elastic IP address and associate it with your instance"
  echo "to keep a consistent IP address even when your instance restarts."

  local result
  result=$(ec2_allocate_address -d vpc) || {
    errecho "Failed to allocate an address. This demo will exit."
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id" "$instance_id"
    return 1
  }

  local elastic_ip allocation_id
  elastic_ip=$(echo "$result" | awk '{print $1}')
  allocation_id=$(echo "$result" | awk '{print $2}')

  echo "Allocated static Elastic IP address: $elastic_ip"

  local association_id
  association_id=$(ec2_associate_address -i "$instance_id" -a "$allocation_id") || {
    errecho "Failed to associate an address. This demo will exit."
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id" "$instance_id"
"$allocation_id"
    return 1
  }

  echo "Associated your Elastic IP with your instance."
  echo "You can now use SSH to connect to your instance by using the Elastic IP."
```

```
  connect_to_instance "$key_file_name" "$elastic_ip"

  echo -n "Press Enter when you're ready to continue the demo: "
  get_input

  echo_repeat "*" 88
  echo_repeat "*" 88

  echo "Let's stop and start your instance to see what changes."
  echo "Stopping your instance and waiting until it's stopped..."
  ec2_stop_instances -i "$instance_id"
  ec2_wait_for_instance_stopped -i "$instance_id"

  echo "Your instance is stopped. Restarting..."

  ec2_start_instances -i "$instance_id"
  ec2_wait_for_instance_running -i "$instance_id"

  echo "Your instance is running again."
  local instance_details
  instance_details="$(ec2_describe_instances -i "${instance_id}")"

  print_instance_details "${instance_details}"

  echo "Because you have associated an Elastic IP with your instance, you can"
  echo "connect by using a consistent IP address after the instance restarts."
  connect_to_instance "$key_file_name" "$elastic_ip"

  echo -n "Press Enter when you're ready to continue the demo: "
  get_input

  echo_repeat "*" 88
  echo_repeat "*" 88

  if yes_no_input "Do you want to delete the resources created in this demo: (y/n)
"; then
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id" "$instance_id" \
      "$allocation_id" "$association_id"
  else
    echo "The following resources were not deleted."
    echo "Key pair: $key_name"
    echo "Key file: $key_file_name"
    echo "Security group: $security_group_id"
    echo "Instance: $instance_id"
```

```
    echo "Elastic IP address: $elastic_ip"
  fi
}

###############################################################################
# function clean_up
#
# This function cleans up the created resources.
#     $1 - The name of the ec2 key pair to delete.
#     $2 - The name of the key file to delete.
#     $3 - The ID of the security group to delete.
#     $4 - The ID of the instance to terminate.
#     $5 - The ID of the elastic IP address to release.
#     $6 - The ID of the elastic IP address to disassociate.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If an error occurred.
###############################################################################
function clean_up() {
  local result=0
  local key_pair_name=$1
  local key_file_name=$2
  local security_group_id=$3
  local instance_id=$4
  local allocation_id=$5
  local association_id=$6

  if [ -n "$association_id" ]; then
    # bashsupport disable=BP2002
    if (ec2_disassociate_address -a "$association_id"); then
      echo "Disassociated elastic IP address with ID $association_id"
    else
      errecho "The elastic IP address disassociation failed."
      result=1
    fi
  fi

  if [ -n "$allocation_id" ]; then
    # bashsupport disable=BP2002
    if (ec2_release_address -a "$allocation_id"); then
      echo "Released elastic IP address with ID $allocation_id"
    else
      errecho "The elastic IP address release failed."
```

```
      result=1
    fi
  fi

  if [ -n "$instance_id" ]; then
    # bashsupport disable=BP2002
    if (ec2_terminate_instances -i "$instance_id"); then
      echo "Started terminating instance with ID $instance_id"

      ec2_wait_for_instance_terminated -i "$instance_id"
    else
      errecho "The instance terminate failed."
      result=1
    fi
  fi

  if [ -n "$security_group_id" ]; then
    # bashsupport disable=BP2002
    if (ec2_delete_security_group -i "$security_group_id"); then
      echo "Deleted security group with ID $security_group_id"
    else
      errecho "The security group delete failed."
      result=1
    fi
  fi

  if [ -n "$key_pair_name" ]; then
    # bashsupport disable=BP2002
    if (ec2_delete_keypair -n "$key_pair_name"); then
      echo "Deleted key pair named $key_pair_name"
    else
      errecho "The key pair delete failed."
      result=1
    fi
  fi

  if [ -n "$key_file_name" ]; then
    rm -f "$key_file_name"
  fi

  return $result
}

################################################################################
```

```
# function ssm_get_parameters_by_path
#
# This function retrieves one or more parameters from the AWS Systems Manager
 Parameter Store
# by specifying a parameter path.
#
# Parameters:
#       -p parameter_path - The path of the parameter(s) to retrieve.
#
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function ssm_get_parameters_by_path() {
  local parameter_path response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ssm_get_parameters_by_path"
    echo "Retrieves one or more parameters from the AWS Systems Manager Parameter
 Store by specifying a parameter path."
    echo "  -p parameter_path - The path of the parameter(s) to retrieve."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "p:h" option; do
    case "${option}" in
      p) parameter_path="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$parameter_path" ]]; then
```

```
    errecho "ERROR: You must provide a parameter path with the -p parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws ssm get-parameters-by-path \
    --path "$parameter_path" \
    --query "Parameters[*].[Name, Value]" \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log $?
    errecho "ERROR: AWS reports get-parameters-by-path operation failed.$response"
    return 1
  }

  echo "$response"

  return 0
}

###############################################################################
# function print_instance_details
#
# This function prints the details of an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 instance.
#
# Parameters:
#       instance_details - The instance details in the format "InstanceId ImageId
 InstanceType KeyName VpcId PublicIpAddress State.Name".
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function print_instance_details() {
  local instance_details="$1"

  if [[ -z "${instance_details}" ]]; then
    echo "Error: Missing required instance details argument."
    return 1
  fi

  local instance_id image_id instance_type key_name vpc_id public_ip state
  instance_id=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $1}')
  image_id=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $2}')
```

```
  instance_type=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $3}')
  key_name=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $4}')
  vpc_id=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $5}')
  public_ip=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $6}')
  state=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $7}')

  echo "    ID: ${instance_id}"
  echo "    Image ID: ${image_id}"
  echo "    Instance type: ${instance_type}"
  echo "    Key name: ${key_name}"
  echo "    VPC ID: ${vpc_id}"
  echo "    Public IP: ${public_ip}"
  echo "    State: ${state}"

  return 0
}

################################################################################
# function connect_to_instance
#
# This function displays the public IP address of an Amazon Elastic Compute Cloud
 (Amazon EC2) instance and prompts the user to connect to the instance via SSH.
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the key file used to connect to the instance.
#       $2 - The public IP address of the instance.
#
# Returns:
#       None
################################################################################
function connect_to_instance() {
  local key_file_name="$1"
  local public_ip="$2"

  # Validate the input parameters
  if [[ -z "$key_file_name" ]]; then
    echo "ERROR: You must provide a key file name as the first argument." >&2
    return 1
  fi

  if [[ -z "$public_ip" ]]; then
    echo "ERROR: You must provide a public IP address as the second argument." >&2
    return 1
  fi
```

```
  # Display the public IP address and connection command
  echo "To connect, run the following command:"
  echo "    ssh -i ${key_file_name} ec2-user@${public_ip}"

  # Prompt the user to connect to the instance
  if yes_no_input "Do you want to connect now? (y/n) "; then
    echo "After you have connected, you can return to this example by typing 'exit'"
    ssh -i "${key_file_name}" ec2-user@"${public_ip}"
  fi
}

###############################################################################
# function get_input
#
# This function gets user input from the command line.
#
# Outputs:
#   User input to stdout.
#
# Returns:
#       0
###############################################################################
function get_input() {

  if [ -z "${mock_input+x}" ]; then
    read -r get_input_result
  else

    if [ "$mock_input_array_index" -lt ${#mock_input_array[@]} ]; then
      get_input_result="${mock_input_array[$mock_input_array_index]}"
      # bashsupport disable=BP2001
      # shellcheck disable=SC2206
      ((mock_input_array_index++))
      echo -n "$get_input_result"
    else
      echo "MOCK_INPUT_ARRAY has no more elements" 1>&2
      return 1
    fi
  fi

  return 0
}
```

```
################################################################################
# function yes_no_input
#
# This function requests a yes/no answer from the user, following to a prompt.
#
# Parameters:
#       $1 - The prompt.
#
# Returns:
#       0 - If yes.
#       1 - If no.
################################################################################
function yes_no_input() {
  if [ -z "$1" ]; then
    echo "Internal error yes_no_input"
    return 1
  fi

  local index=0
  local response="N"
  while [[ $index -lt 10 ]]; do
    index=$((index + 1))
    echo -n "$1"
    if ! get_input; then
      return 1
    fi
    response=$(echo "$get_input_result" | tr '[:upper:]' '[:lower:]')
    if [ "$response" = "y" ] || [ "$response" = "n" ]; then
      break
    else
      echo -e "\nPlease enter or 'y' or 'n'."
    fi
  done

  echo

  if [ "$response" = "y" ]; then
    return 0
  else
    return 1
  fi
}

################################################################################
```

```
# function integer_input
#
# This function prompts the user to enter an integer within a specified range
# and validates the input.
#
# Parameters:
#       $1 - The prompt message to display to the user.
#       $2 - The minimum value of the accepted range.
#       $3 - The maximum value of the accepted range.
#
# Returns:
#       The valid integer input from the user.
#       If the input is invalid or out of range, the function will continue
#       prompting the user until a valid input is provided.
###############################################################################
function integer_input() {
  local prompt="$1"
  local min_value="$2"
  local max_value="$3"
  local input=""

  while true; do
    # Display the prompt message and wait for user input
    echo -n "$prompt"

    if ! get_input; then
      return 1
    fi

    input="$get_input_result"

    # Check if the input is a valid integer
    if [[ "$input" =~ ^-?[0-9]+$ ]]; then
      # Check if the input is within the specified range
      if ((input >= min_value && input <= max_value)); then
        return 0
      else
        echo "Error: Input, $input, must be between $min_value and $max_value."
      fi
    else
      echo "Error: Invalid input- $input. Please enter an integer."
    fi
  done
}
```

```
###############################################################################
# function new_line_and_tab_to_list
#
# This function takes a string input containing newlines and tabs, and
# converts it into a list (array) of elements.
#
# Parameters:
#       $1 - The input string containing newlines and tabs.
#
# Returns:
#       The resulting list (array) is stored in the global variable
#       'list_result'.
###############################################################################
function new_line_and_tab_to_list() {
  local input=$1
  export list_result

  list_result=()
  mapfile -t lines <<<"$input"
  local line
  for line in "${lines[@]}"; do
    IFS=$'\t' read -ra parameters <<<"$line"
    list_result+=("${parameters[@]}")
  done
}

###############################################################################
# function echo_repeat
#
# This function prints a string 'n' times to stdout.
#
# Parameters:
#       $1 - The string.
#       $2 - Number of times to print the string.
#
# Outputs:
#   String 'n' times to stdout.
#
# Returns:
#       0
###############################################################################
function echo_repeat() {
  local end=$2
  for ((i = 0; i < end; i++)); do
```

```
    echo -n "$1"
  done
  echo
}
```

このシナリオで使用される DynamoDB 関数。

```
################################################################################
# function ec2_create_keypair
#
# This function creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ED25519 or
 2048-bit RSA key pair
# and writes it to a file.
#
# Parameters:
#       -n key_pair_name - A key pair name.
#       -f file_path - File to store the key pair.
#
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
################################################################################
function ec2_create_keypair() {
  local key_pair_name file_path response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_create_keypair"
    echo "Creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ED25519 or 2048-bit
 RSA key pair"
    echo " and writes it to a file."
    echo "  -n key_pair_name - A key pair name."
    echo "  -f file_path - File to store the key pair."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:f:h" option; do
    case "${option}" in
      n) key_pair_name="${OPTARG}" ;;
      f) file_path="${OPTARG}" ;;
```

```
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$key_pair_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a key name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$file_path" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a file path with the -f parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws ec2 create-key-pair \
    --key-name "$key_pair_name" \
    --query 'KeyMaterial' \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports create-access-key operation failed.$response"
    return 1
  }

  if [[ -n "$file_path" ]]; then
    echo "$response" >"$file_path"
  fi

  return 0
}

################################################################################
# function ec2_describe_key_pairs
#
```

```
# This function describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) key
 pairs.
#
# Parameters:
#       -h - Display help.
#
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function ec2_describe_key_pairs() {
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_describe_key_pairs"
    echo "Describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) key
 pairs."
    echo "  -h - Display help."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "h" option; do
    case "${option}" in
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  local response

  response=$(aws ec2 describe-key-pairs \
    --query 'KeyPairs[*].[KeyName, KeyFingerprint]' \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
```

```
    errecho "ERROR: AWS reports describe-key-pairs operation failed.$response"
    return 1
  }

  echo "$response"

  return 0
}

################################################################################
# function ec2_create_security_group
#
# This function creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group.
#
# Parameters:
#       -n security_group_name - The name of the security group.
#       -d security_group_description - The description of the security group.
#
# Returns:
#       The ID of the created security group, or an error message if the operation
 fails.
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#
################################################################################
function ec2_create_security_group() {
  local security_group_name security_group_description response

  # Function to display usage information
  function usage() {
    echo "function ec2_create_security_group"
    echo "Creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group."
    echo "  -n security_group_name - The name of the security group."
    echo "  -d security_group_description - The description of the security group."
    echo ""
  }

  # Parse the command-line arguments
  while getopts "n:d:h" option; do
    case "${option}" in
      n) security_group_name="${OPTARG}" ;;
      d) security_group_description="${OPTARG}" ;;
      h)
```

```
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  # Validate the input parameters
  if [[ -z "$security_group_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a security group name with the -n parameter."
    return 1
  fi

  if [[ -z "$security_group_description" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a security group description with the -d
 parameter."
    return 1
  fi

  # Create the security group
  response=$(aws ec2 create-security-group \
    --group-name "$security_group_name" \
    --description "$security_group_description" \
    --query "GroupId" \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports create-security-group operation failed."
    errecho "$response"
    return 1
  }

  echo "$response"
  return 0
}

################################################################################
# function ec2_describe_security_groups
#
```

```
# This function describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 security groups.
#
# Parameters:
#       -g security_group_id - The ID of the security group to describe (optional).
#
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function ec2_describe_security_groups() {
  local security_group_id response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_describe_security_groups"
    echo "Describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security
 groups."
    echo "  -g security_group_id - The ID of the security group to describe
 (optional)."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "g:h" option; do
    case "${option}" in
      g) security_group_id="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  local query="SecurityGroups[*].[GroupName, GroupId, VpcId, IpPermissions[*].
[IpProtocol, FromPort, ToPort, IpRanges[*].CidrIp]]"
```

```
  if [[ -n "$security_group_id" ]]; then
    response=$(aws ec2 describe-security-groups --group-ids "$security_group_id" --
query "${query}" --output text)
  else
    response=$(aws ec2 describe-security-groups --query "${query}" --output text)
  fi

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports describe-security-groups operation failed.$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}

###############################################################################
# function ec2_authorize_security_group_ingress
#
# This function authorizes an ingress rule for an Amazon Elastic Compute Cloud
 (Amazon EC2) security group.
#
# Parameters:
#       -g security_group_id - The ID of the security group.
#       -i ip_address - The IP address or CIDR block to authorize.
#       -p protocol - The protocol to authorize (e.g., tcp, udp, icmp).
#       -f from_port - The start of the port range to authorize.
#       -t to_port - The end of the port range to authorize.
#
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function ec2_authorize_security_group_ingress() {
  local security_group_id ip_address protocol from_port to_port response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_authorize_security_group_ingress"
```

```
    echo "Authorizes an ingress rule for an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) security group."
    echo "  -g security_group_id - The ID of the security group."
    echo "  -i ip_address - The IP address or CIDR block to authorize."
    echo "  -p protocol - The protocol to authorize (e.g., tcp, udp, icmp)."
    echo "  -f from_port - The start of the port range to authorize."
    echo "  -t to_port - The end of the port range to authorize."
    echo ""
 }

 # Retrieve the calling parameters.
 while getopts "g:i:p:f:t:h" option; do
   case "${option}" in
     g) security_group_id="${OPTARG}" ;;
     i) ip_address="${OPTARG}" ;;
     p) protocol="${OPTARG}" ;;
     f) from_port="${OPTARG}" ;;
     t) to_port="${OPTARG}" ;;
     h)
       usage
       return 0
       ;;
     \?)
       echo "Invalid parameter"
       usage
       return 1
       ;;
   esac
 done
 export OPTIND=1

 if [[ -z "$security_group_id" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide a security group ID with the -g parameter."
   usage
   return 1
 fi

 if [[ -z "$ip_address" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide an IP address or CIDR block with the -i
parameter."
   usage
   return 1
 fi
```

```
  if [[ -z "$protocol" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a protocol with the -p parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$from_port" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a start port with the -f parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$to_port" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an end port with the -t parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws ec2 authorize-security-group-ingress \
    --group-id "$security_group_id" \
    --cidr "${ip_address}/32" \
    --protocol "$protocol" \
    --port "$from_port-$to_port" \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports authorize-security-group-ingress operation failed.
$response"
    return 1
  }

  return 0
}

###############################################################################
# function ec2_describe_images
#
# This function describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 images.
#
# Parameters:
#       -i image_ids - A space-separated  list of image IDs (optional).
#       -h - Display help.
#
# And:
```

```
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function ec2_describe_images() {
  local image_ids response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_describe_images"
    echo "Describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) images."
    echo "  -i image_ids - A space-separated list of image IDs (optional)."
    echo "  -h - Display help."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
      i) image_ids="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  local aws_cli_args=()

  if [[ -n "$image_ids" ]]; then
    # shellcheck disable=SC2206
    aws_cli_args+=("--image-ids" $image_ids)
  fi

  response=$(aws ec2 describe-images \
    "${aws_cli_args[@]}" \
    --query 'Images[*].[Description,Architecture,ImageId]' \
    --output text) || {
```

```
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports describe-images operation failed.$response"
    return 1
  }

  echo "$response"

  return 0
}

################################################################################
# ec2_describe_instance_types
#
# This function describes EC2 instance types filtered by processor architecture
# and optionally by instance type. It takes the following arguments:
#
# -a, --architecture ARCHITECTURE  Specify the processor architecture (e.g., x86_64)
# -t, --type INSTANCE_TYPE         Comma-separated list of instance types (e.g.,
 t2.micro)
# -h, --help                       Show the usage help
#
# The function prints the instance type and supported architecture for each
# matching instance type.
################################################################################
function ec2_describe_instance_types() {
  local architecture=""
  local instance_types=""

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "Usage: ec2_describe_instance_types [-a|--architecture ARCHITECTURE] [-t|--
type INSTANCE_TYPE] [-h|--help]"
    echo "  -a, --architecture ARCHITECTURE  Specify the processor architecture
 (e.g., x86_64)"
    echo "  -t, --type INSTANCE_TYPE         Comma-separated list of instance types
 (e.g., t2.micro)"
    echo "  -h, --help                       Show this help message"
  }

  while [[ $# -gt 0 ]]; do
    case "$1" in
      -a | --architecture)
        architecture="$2"
        shift 2
```

```
      ;;
    -t | --type)
      instance_types="$2"
      shift 2
      ;;
    -h | --help)
      usage
      return 0
      ;;
    *)
      echo "Unknown argument: $1"
      return 1
      ;;
  esac
done

if [[ -z "$architecture" ]]; then
  errecho "Error: Architecture not specified."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$instance_types" ]]; then
  errecho "Error: Instance type not specified."
  usage
  return 1
fi

local tmp_json_file="temp_ec2.json"
echo -n '[
  {
    "Name": "processor-info.supported-architecture",
    "Values": [' >"$tmp_json_file"

local items
IFS=',' read -ra items <<<"$architecture"
local array_size
array_size=${#items[@]}
for i in $(seq 0 $((array_size - 1))); do
  echo -n '"'"${items[$i]}"'"' >>"$tmp_json_file"
  if [[ $i -lt $((array_size - 1)) ]]; then
    echo -n ',' >>"$tmp_json_file"
  fi
done
```

```
  echo -n ']},
    {
    "Name": "instance-type",
      "Values": [' >>"$tmp_json_file"
  IFS=',' read -ra items <<<"$instance_types"
  local array_size
  array_size=${#items[@]}
  for i in $(seq 0 $((array_size - 1))); do
    echo -n '"'"${items[$i]}"'"' >>"$tmp_json_file"
    if [[ $i -lt $((array_size - 1)) ]]; then
      echo -n ',' >>"$tmp_json_file"
    fi
  done

  echo -n ']}]' >>"$tmp_json_file"

  local response
  response=$(aws ec2 describe-instance-types --filters file://"$tmp_json_file" \
    --query 'InstanceTypes[*].[InstanceType]' --output text)

  local error_code=$?

  rm "$tmp_json_file"

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    echo "ERROR: AWS reports describe-instance-types operation failed."
    return 1
  fi

  echo "$response"
  return 0
}

###############################################################################
# function ec2_run_instances
#
# This function launches one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 instances.
#
# Parameters:
#       -i image_id - The ID of the Amazon Machine Image (AMI) to use.
#       -t instance_type - The instance type to use (e.g., t2.micro).
#       -k key_pair_name - The name of the key pair to use.
```

```
#       -s security_group_id - The ID of the security group to use.
#       -c count - The number of instances to launch (default: 1).
#       -h - Display help.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function ec2_run_instances() {
  local image_id instance_type key_pair_name security_group_id count response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_run_instances"
    echo "Launches one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instances."
    echo "  -i image_id - The ID of the Amazon Machine Image (AMI) to use."
    echo "  -t instance_type - The instance type to use (e.g., t2.micro)."
    echo "  -k key_pair_name - The name of the key pair to use."
    echo "  -s security_group_id - The ID of the security group to use."
    echo "  -c count - The number of instances to launch (default: 1)."
    echo "  -h - Display help."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "i:t:k:s:c:h" option; do
    case "${option}" in
      i) image_id="${OPTARG}" ;;
      t) instance_type="${OPTARG}" ;;
      k) key_pair_name="${OPTARG}" ;;
      s) security_group_id="${OPTARG}" ;;
      c) count="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
```

```
 export OPTIND=1

 if [[ -z "$image_id" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide an Amazon Machine Image (AMI) ID with the -i
parameter."
   usage
   return 1
 fi

 if [[ -z "$instance_type" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide an instance type with the -t parameter."
   usage
   return 1
 fi

 if [[ -z "$key_pair_name" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide a key pair name with the -k parameter."
   usage
   return 1
 fi

 if [[ -z "$security_group_id" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide a security group ID with the -s parameter."
   usage
   return 1
 fi

 if [[ -z "$count" ]]; then
   count=1
 fi

 response=$(aws ec2 run-instances \
   --image-id "$image_id" \
   --instance-type "$instance_type" \
   --key-name "$key_pair_name" \
   --security-group-ids "$security_group_id" \
   --count "$count" \
   --query 'Instances[*].[InstanceId]' \
   --output text) || {
   aws_cli_error_log ${?}
   errecho "ERROR: AWS reports run-instances operation failed.$response"
   return 1
 }
```

```
  echo "$response"

  return 0
}

################################################################################
# function ec2_describe_instances
#
# This function describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 instances.
#
# Parameters:
#       -i instance_id - The ID of the instance to describe (optional).
#       -q query - The query to filter the response (optional).
#       -h - Display help.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
################################################################################
function ec2_describe_instances() {
  local instance_id query response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_describe_instances"
    echo "Describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 instances."
    echo "  -i instance_id - The ID of the instance to describe (optional)."
    echo "  -q query - The query to filter the response (optional)."
    echo "  -h - Display help."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "i:q:h" option; do
    case "${option}" in
      i) instance_id="${OPTARG}" ;;
      q) query="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
```

```
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  local aws_cli_args=()

  if [[ -n "$instance_id" ]]; then
    # shellcheck disable=SC2206
    aws_cli_args+=("--instance-ids" $instance_id)
  fi

  local query_arg=""
  if [[ -n "$query" ]]; then
    query_arg="--query '$query'"
  else
    query_arg="--query Reservations[*].Instances[*].
[InstanceId,ImageId,InstanceType,KeyName,VpcId,PublicIpAddress,State.Name]"
  fi

  # shellcheck disable=SC2086
  response=$(aws ec2 describe-instances \
    "${aws_cli_args[@]}" \
    $query_arg \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports describe-instances operation failed.$response"
    return 1
  }

  echo "$response"

  return 0
}

###############################################################################
# function ec2_stop_instances
#
# This function stops one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 instances.
```

```
#
# Parameters:
#       -i instance_id - The ID(s) of the instance(s) to stop (comma-separated).
#       -h - Display help.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function ec2_stop_instances() {
  local instance_ids
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_stop_instances"
    echo "Stops one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instances."
    echo "  -i instance_id - The ID(s) of the instance(s) to stop (comma-
separated)."
    echo "  -h - Display help."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
      i) instance_ids="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$instance_ids" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide one or more instance IDs with the -i
 parameter."
    usage
```

```
    return 1
  fi

  response=$(aws ec2 stop-instances \
    --instance-ids "${instance_ids}") || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports stop-instances operation failed with $response."
    return 1
  }

  return 0
}

###############################################################################
# function ec2_start_instances
#
# This function starts one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 instances.
#
# Parameters:
#       -i instance_id - The ID(s) of the instance(s) to start (comma-separated).
#       -h - Display help.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function ec2_start_instances() {
  local instance_ids
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_start_instances"
    echo "Starts one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instances."
    echo "  -i instance_id - The ID(s) of the instance(s) to start (comma-
separated)."
    echo "  -h - Display help."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
```

```
      i) instance_ids="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$instance_ids" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide one or more instance IDs with the -i
 parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws ec2 start-instances \
    --instance-ids "${instance_ids}") || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports start-instances operation failed with $response."
    return 1
  }

  return 0
}

###############################################################################
# function ec2_allocate_address
#
# This function allocates an Elastic IP address for use with Amazon Elastic Compute
 Cloud (Amazon EC2) instances in a specific AWS Region.
#
# Parameters:
#       -d domain - The domain for the Elastic IP address (either 'vpc' or
 'standard').
#
# Returns:
#       The allocated Elastic IP address, or an error message if the operation
 fails.
```

```
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#
################################################################################
function ec2_allocate_address() {
  local domain response

  # Function to display usage information
  function usage() {
    echo "function ec2_allocate_address"
    echo "Allocates an Elastic IP address for use with Amazon Elastic Compute Cloud
 (Amazon EC2) instances in a specific AWS Region."
    echo "  -d domain - The domain for the Elastic IP address (either 'vpc' or
 'standard')."
    echo ""
  }

  # Parse the command-line arguments
  while getopts "d:h" option; do
    case "${option}" in
      d) domain="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  # Validate the input parameters
  if [[ -z "$domain" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a domain with the -d parameter (either 'vpc' or
 'standard')."
    return 1
  fi

  if [[ "$domain" != "vpc" && "$domain" != "standard" ]]; then
    errecho "ERROR: Invalid domain value. Must be either 'vpc' or 'standard'."
```

```
    return 1
  fi

  # Allocate the Elastic IP address
  response=$(aws ec2 allocate-address \
    --domain "$domain" \
    --query "[PublicIp,AllocationId]" \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports allocate-address operation failed."
    errecho "$response"
    return 1
  }

  echo "$response"
  return 0
}

################################################################################
# function ec2_associate_address
#
# This function associates an Elastic IP address with an Amazon Elastic Compute
 Cloud (Amazon EC2) instance.
#
# Parameters:
#       -a allocation_id - The allocation ID of the Elastic IP address to associate.
#       -i instance_id - The ID of the EC2 instance to associate the Elastic IP
 address with.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#
################################################################################
function ec2_associate_address() {
  local allocation_id instance_id response

  # Function to display usage information
  function usage() {
    echo "function ec2_associate_address"
    echo "Associates an Elastic IP address with an Amazon Elastic Compute Cloud
 (Amazon EC2) instance."
    echo "  -a allocation_id - The allocation ID of the Elastic IP address to
 associate."
```

```
    echo "  -i instance_id - The ID of the EC2 instance to associate the Elastic IP
address with."
    echo ""
  }

  # Parse the command-line arguments
  while getopts "a:i:h" option; do
    case "${option}" in
      a) allocation_id="${OPTARG}" ;;
      i) instance_id="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  # Validate the input parameters
  if [[ -z "$allocation_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an allocation ID with the -a parameter."
    return 1
  fi

  if [[ -z "$instance_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an instance ID with the -i parameter."
    return 1
  fi

  # Associate the Elastic IP address
  response=$(aws ec2 associate-address \
    --allocation-id "$allocation_id" \
    --instance-id "$instance_id" \
    --query "AssociationId" \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports associate-address operation failed."
    errecho "$response"
    return 1
```

```
  }

  echo "$response"
  return 0
}

################################################################################
# function ec2_disassociate_address
#
# This function disassociates an Elastic IP address from an Amazon Elastic Compute
 Cloud (Amazon EC2) instance.
#
# Parameters:
#       -a association_id - The association ID that represents the association of
 the Elastic IP address with an instance.
#
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#
################################################################################
function ec2_disassociate_address() {
  local association_id response

  # Function to display usage information
  function usage() {
    echo "function ec2_disassociate_address"
    echo "Disassociates an Elastic IP address from an Amazon Elastic Compute Cloud
 (Amazon EC2) instance."
    echo "  -a association_id - The association ID that represents the association
 of the Elastic IP address with an instance."
    echo ""
  }

  # Parse the command-line arguments
  while getopts "a:h" option; do
    case "${option}" in
      a) association_id="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
```

```
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  # Validate the input parameters
  if [[ -z "$association_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an association ID with the -a parameter."
    return 1
  fi

  response=$(aws ec2 disassociate-address \
    --association-id "$association_id") || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports disassociate-address operation failed."
    errecho "$response"
    return 1
  }

  return 0
}

###############################################################################
# function ec2_release_address
#
# This function releases an Elastic IP address from an Amazon Elastic Compute Cloud
 (Amazon EC2) instance.
#
# Parameters:
#       -a allocation_id - The allocation ID of the Elastic IP address to release.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#
###############################################################################
function ec2_release_address() {
  local allocation_id response

  # Function to display usage information
  function usage() {
    echo "function ec2_release_address"
```

```
    echo "Releases an Elastic IP address from an Amazon Elastic Compute Cloud
 (Amazon EC2) instance."
    echo "  -a allocation_id - The allocation ID of the Elastic IP address to
 release."
    echo ""
 }

 # Parse the command-line arguments
 while getopts "a:h" option; do
   case "${option}" in
     a) allocation_id="${OPTARG}" ;;
     h)
       usage
       return 0
       ;;
     \?)
       echo "Invalid parameter"
       usage
       return 1
       ;;
   esac
 done
 export OPTIND=1

 # Validate the input parameters
 if [[ -z "$allocation_id" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide an allocation ID with the -a parameter."
   return 1
 fi

 response=$(aws ec2 release-address \
   --allocation-id "$allocation_id") || {
   aws_cli_error_log ${?}
   errecho "ERROR: AWS reports release-address operation failed."
   errecho "$response"
   return 1
 }

 return 0
}

###############################################################################
# function ec2_terminate_instances
#
```

```
# This function terminates one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
# instances using the AWS CLI.
#
# Parameters:
#       -i instance_ids - A space-separated list of instance IDs.
#       -h - Display help.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function ec2_terminate_instances() {
  local instance_ids response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_terminate_instances"
    echo "Terminates one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 instances."
    echo "  -i instance_ids - A space-separated list of instance IDs."
    echo "  -h - Display help."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
      i) instance_ids="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  # Check if instance ID is provided
  if [[ -z "${instance_ids}" ]]; then
```

```
    echo "Error: Missing required instance IDs parameter."
    usage
    return 1
  fi

  # shellcheck disable=SC2086
  response=$(aws ec2 terminate-instances \
    "--instance-ids" $instance_ids \
    --query 'TerminatingInstances[*].[InstanceId,CurrentState.Name]' \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports terminate-instances operation failed.$response"
    return 1
  }

  return 0
}

###############################################################################
# function ec2_delete_security_group
#
# This function deletes an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group.
#
# Parameters:
#       -i security_group_id - The ID of the security group to delete.
#
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function ec2_delete_security_group() {
  local security_group_id response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_delete_security_group"
    echo "Deletes an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group."
    echo "  -i security_group_id - The ID of the security group to delete."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "i:h" option; do
```

```
    case "${option}" in
      i) security_group_id="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$security_group_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a security group ID with the -i parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws ec2 delete-security-group --group-id "$security_group_id" --output
 text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports delete-security-group operation failed.$response"
    return 1
  }

  return 0
}

###############################################################################
# function ec2_delete_keypair
#
# This function deletes an Amazon EC2 ED25519 or 2048-bit RSA key pair.
#
# Parameters:
#       -n key_pair_name - A key pair name.
#
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function ec2_delete_keypair() {
```

```
  local key_pair_name response

  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.
  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_delete_keypair"
    echo "Deletes an Amazon EC2 ED25519 or 2048-bit RSA key pair."
    echo "  -n key_pair_name - A key pair name."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:h" option; do
    case "${option}" in
      n) key_pair_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$key_pair_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a key pair name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws ec2 delete-key-pair \
    --key-name "$key_pair_name") || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports delete-key-pair operation failed.$response"
    return 1
  }

  return 0
}
```

このシナリオで使用されるユーティリティ関数。

```
################################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
################################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

################################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
################################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi
```

```
  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の以下のトピックを参照してください。
  - AllocateAddress
  - AssociateAddress
  - AuthorizeSecurityGroupIngress
  - :CreateKeyPair
  - CreateSecurityGroup
  - :DeleteKeyPair
  - DeleteSecurityGroup
  - DescribeImages
  - DescribeInstanceTypes
  - DescribeInstances
  - DescribeKeyPairs
  - DescribeSecurityGroups
  - DisassociateAddress
  - ReleaseAddress
  - RunInstances
  - StartInstances
  - StopInstances
  - TerminateInstances
  - UnmonitorInstances

## アクション

### `AllocateAddress`

次のコード例では、`AllocateAddress` を使用する方法を示しています。

## Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
###############################################################################
# function ec2_allocate_address
#
# This function allocates an Elastic IP address for use with Amazon Elastic Compute
 Cloud (Amazon EC2) instances in a specific AWS Region.
#
# Parameters:
#       -d domain - The domain for the Elastic IP address (either 'vpc' or
 'standard').
#
# Returns:
#       The allocated Elastic IP address, or an error message if the operation
 fails.
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#
###############################################################################
function ec2_allocate_address() {
  local domain response

  # Function to display usage information
  function usage() {
    echo "function ec2_allocate_address"
    echo "Allocates an Elastic IP address for use with Amazon Elastic Compute Cloud
 (Amazon EC2) instances in a specific AWS Region."
    echo "  -d domain - The domain for the Elastic IP address (either 'vpc' or
 'standard')."
    echo ""
  }

  # Parse the command-line arguments
  while getopts "d:h" option; do
    case "${option}" in
```

```
      d) domain="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  # Validate the input parameters
  if [[ -z "$domain" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a domain with the -d parameter (either 'vpc' or
 'standard')."
    return 1
  fi

  if [[ "$domain" != "vpc" && "$domain" != "standard" ]]; then
    errecho "ERROR: Invalid domain value. Must be either 'vpc' or 'standard'."
    return 1
  fi

  # Allocate the Elastic IP address
  response=$(aws ec2 allocate-address \
    --domain "$domain" \
    --query "[PublicIp,AllocationId]" \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports allocate-address operation failed."
    errecho "$response"
    return 1
  }

  echo "$response"
  return 0
}
```

この例で使用されているユーティリティ関数。

```
#############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
#############################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AllocateAddress」を参照してください。

### `AssociateAddress`

次のコード例では、AssociateAddress を使用する方法を示しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
###############################################################################
# function ec2_associate_address
#
# This function associates an Elastic IP address with an Amazon Elastic Compute
 Cloud (Amazon EC2) instance.
#
# Parameters:
#       -a allocation_id - The allocation ID of the Elastic IP address to associate.
#       -i instance_id - The ID of the EC2 instance to associate the Elastic IP
 address with.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#
###############################################################################
function ec2_associate_address() {
  local allocation_id instance_id response

  # Function to display usage information
  function usage() {
    echo "function ec2_associate_address"
    echo "Associates an Elastic IP address with an Amazon Elastic Compute Cloud
 (Amazon EC2) instance."
    echo "  -a allocation_id - The allocation ID of the Elastic IP address to
 associate."
```

```
    echo "  -i instance_id - The ID of the EC2 instance to associate the Elastic IP
address with."
    echo ""
  }

  # Parse the command-line arguments
  while getopts "a:i:h" option; do
    case "${option}" in
      a) allocation_id="${OPTARG}" ;;
      i) instance_id="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  # Validate the input parameters
  if [[ -z "$allocation_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an allocation ID with the -a parameter."
    return 1
  fi

  if [[ -z "$instance_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an instance ID with the -i parameter."
    return 1
  fi

  # Associate the Elastic IP address
  response=$(aws ec2 associate-address \
    --allocation-id "$allocation_id" \
    --instance-id "$instance_id" \
    --query "AssociationId" \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports associate-address operation failed."
    errecho "$response"
    return 1
```

```
  }

  echo "$response"
  return 0
}
```

この例で使用されているユーティリティ関数。

```
################################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
################################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

################################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
################################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
```

```
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssociateAddress」を参照してください。

### `AuthorizeSecurityGroupIngress`

次のコード例では、AuthorizeSecurityGroupIngress を使用する方法を示しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
#############################################################################
# function ec2_authorize_security_group_ingress
#
# This function authorizes an ingress rule for an Amazon Elastic Compute Cloud
 (Amazon EC2) security group.
#
# Parameters:
#       -g security_group_id - The ID of the security group.
#       -i ip_address - The IP address or CIDR block to authorize.
#       -p protocol - The protocol to authorize (e.g., tcp, udp, icmp).
#       -f from_port - The start of the port range to authorize.
#       -t to_port - The end of the port range to authorize.
#
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
```

```
###############################################################################
function ec2_authorize_security_group_ingress() {
  local security_group_id ip_address protocol from_port to_port response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_authorize_security_group_ingress"
    echo "Authorizes an ingress rule for an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
 EC2) security group."
    echo "  -g security_group_id - The ID of the security group."
    echo "  -i ip_address - The IP address or CIDR block to authorize."
    echo "  -p protocol - The protocol to authorize (e.g., tcp, udp, icmp)."
    echo "  -f from_port - The start of the port range to authorize."
    echo "  -t to_port - The end of the port range to authorize."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "g:i:p:f:t:h" option; do
    case "${option}" in
      g) security_group_id="${OPTARG}" ;;
      i) ip_address="${OPTARG}" ;;
      p) protocol="${OPTARG}" ;;
      f) from_port="${OPTARG}" ;;
      t) to_port="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$security_group_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a security group ID with the -g parameter."
    usage
    return 1
  fi
```

```
  if [[ -z "$ip_address" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an IP address or CIDR block with the -i
 parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$protocol" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a protocol with the -p parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$from_port" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a start port with the -f parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$to_port" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an end port with the -t parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws ec2 authorize-security-group-ingress \
    --group-id "$security_group_id" \
    --cidr "${ip_address}/32" \
    --protocol "$protocol" \
    --port "$from_port-$to_port" \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports authorize-security-group-ingress operation failed.
$response"
    return 1
  }

  return 0
}
```

この例で使用されているユーティリティ関数。

```
#############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
#############################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AuthorizeSecurityGroupIngress」を参照してください。

### `CreateKeyPair`

次のコード例では、CreateKeyPair を使用する方法を示しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
#############################################################################
# function ec2_create_keypair
#
# This function creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ED25519 or
 2048-bit RSA key pair
# and writes it to a file.
#
# Parameters:
#       -n key_pair_name - A key pair name.
#       -f file_path - File to store the key pair.
#
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#############################################################################
function ec2_create_keypair() {
  local key_pair_name file_path response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_create_keypair"
    echo "Creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ED25519 or 2048-bit
 RSA key pair"
    echo " and writes it to a file."
    echo "  -n key_pair_name - A key pair name."
    echo "  -f file_path - File to store the key pair."
```

```
  echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "n:f:h" option; do
  case "${option}" in
    n) key_pair_name="${OPTARG}" ;;
    f) file_path="${OPTARG}" ;;
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$key_pair_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a key name with the -n parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$file_path" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a file path with the -f parameter."
  usage
  return 1
fi

response=$(aws ec2 create-key-pair \
  --key-name "$key_pair_name" \
  --query 'KeyMaterial' \
  --output text) || {
  aws_cli_error_log ${?}
  errecho "ERROR: AWS reports create-access-key operation failed.$response"
  return 1
}

if [[ -n "$file_path" ]]; then
  echo "$response" >"$file_path"
```

```
  fi

  return 0
}
```

この例で使用されているユーティリティ関数。

```
################################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
################################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

################################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
################################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
```

```
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateKeyPair」を参照してください。

### `CreateSecurityGroup`

次のコード例では、CreateSecurityGroup を使用する方法を示しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
###############################################################################
# function ec2_create_security_group
#
# This function creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group.
#
# Parameters:
#       -n security_group_name - The name of the security group.
#       -d security_group_description - The description of the security group.
#
# Returns:
#       The ID of the created security group, or an error message if the operation
 fails.
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#
###############################################################################
```

```
function ec2_create_security_group() {
  local security_group_name security_group_description response

  # Function to display usage information
  function usage() {
    echo "function ec2_create_security_group"
    echo "Creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group."
    echo "  -n security_group_name - The name of the security group."
    echo "  -d security_group_description - The description of the security group."
    echo ""
  }

  # Parse the command-line arguments
  while getopts "n:d:h" option; do
    case "${option}" in
      n) security_group_name="${OPTARG}" ;;
      d) security_group_description="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  # Validate the input parameters
  if [[ -z "$security_group_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a security group name with the -n parameter."
    return 1
  fi

  if [[ -z "$security_group_description" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a security group description with the -d
 parameter."
    return 1
  fi

  # Create the security group
  response=$(aws ec2 create-security-group \
```

```
    --group-name "$security_group_name" \
    --description "$security_group_description" \
    --query "GroupId" \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports create-security-group operation failed."
    errecho "$response"
    return 1
  }

  echo "$response"
  return 0
}
```

この例で使用されているユーティリティ関数。

```
################################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
################################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

################################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
################################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
```

```
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateSecurityGroup」を参照してください。

### `DeleteKeyPair`

次のコード例では、DeleteKeyPair を使用する方法を示しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
#############################################################################
# function ec2_delete_keypair
#
# This function deletes an Amazon EC2 ED25519 or 2048-bit RSA key pair.
#
# Parameters:
#       -n key_pair_name - A key pair name.
#
```

```
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function ec2_delete_keypair() {
  local key_pair_name response

  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.
  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_delete_keypair"
    echo "Deletes an Amazon EC2 ED25519 or 2048-bit RSA key pair."
    echo "  -n key_pair_name - A key pair name."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:h" option; do
    case "${option}" in
      n) key_pair_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$key_pair_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a key pair name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws ec2 delete-key-pair \
    --key-name "$key_pair_name") || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports delete-key-pair operation failed.$response"
    return 1
```

```
  }

  return 0
}
```

この例で使用されているユーティリティ関数。

```
################################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
################################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

################################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
################################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
```

```
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteKeyPair」を参照してください。

### `DeleteSecurityGroup`

次のコード例では、DeleteSecurityGroup を使用する方法を示しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
##############################################################################
# function ec2_delete_security_group
#
# This function deletes an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group.
#
# Parameters:
#       -i security_group_id - The ID of the security group to delete.
#
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
##############################################################################
function ec2_delete_security_group() {
  local security_group_id response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
```

```
  function usage() {
    echo "function ec2_delete_security_group"
    echo "Deletes an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group."
    echo "  -i security_group_id - The ID of the security group to delete."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
      i) security_group_id="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$security_group_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a security group ID with the -i parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws ec2 delete-security-group --group-id "$security_group_id" --output
 text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports delete-security-group operation failed.$response"
    return 1
  }

  return 0
}
```

この例で使用されているユーティリティ関数。

```
#############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
#############################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteSecurityGroup」を参照してください。

### `DescribeImages`

次のコード例では、`DescribeImages` を使用する方法を示しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
#############################################################################
# function ec2_describe_images
#
# This function describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 images.
#
# Parameters:
#       -i image_ids - A space-separated  list of image IDs (optional).
#       -h - Display help.
#
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#############################################################################
function ec2_describe_images() {
  local image_ids response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_describe_images"
    echo "Describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) images."
    echo "  -i image_ids - A space-separated list of image IDs (optional)."
    echo "  -h - Display help."
    echo ""
  }
```

```
  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
      i) image_ids="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  local aws_cli_args=()

  if [[ -n "$image_ids" ]]; then
    # shellcheck disable=SC2206
    aws_cli_args+=("--image-ids" $image_ids)
  fi

  response=$(aws ec2 describe-images \
    "${aws_cli_args[@]}" \
    --query 'Images[*].[Description,Architecture,ImageId]' \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports describe-images operation failed.$response"
    return 1
  }

  echo "$response"

  return 0
}
```

この例で使用されているユーティリティ関数。

```
###############################################################################
# function errecho
```

```
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#########################################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#########################################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
#########################################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeImages」を参照してください。

### `DescribeInstanceTypes`

次のコード例では、DescribeInstanceTypes を使用する方法を示しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
##############################################################################
# ec2_describe_instance_types
#
# This function describes EC2 instance types filtered by processor architecture
# and optionally by instance type. It takes the following arguments:
#
# -a, --architecture ARCHITECTURE  Specify the processor architecture (e.g., x86_64)
# -t, --type INSTANCE_TYPE         Comma-separated list of instance types (e.g.,
 t2.micro)
# -h, --help                       Show the usage help
#
# The function prints the instance type and supported architecture for each
# matching instance type.
##############################################################################
function ec2_describe_instance_types() {
  local architecture=""
  local instance_types=""

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "Usage: ec2_describe_instance_types [-a|--architecture ARCHITECTURE] [-t|--
type INSTANCE_TYPE] [-h|--help]"
    echo "  -a, --architecture ARCHITECTURE  Specify the processor architecture
 (e.g., x86_64)"
    echo "  -t, --type INSTANCE_TYPE         Comma-separated list of instance types
 (e.g., t2.micro)"
    echo "  -h, --help                       Show this help message"
```

```
}

while [[ $# -gt 0 ]]; do
  case "$1" in
    -a | --architecture)
      architecture="$2"
      shift 2
      ;;
    -t | --type)
      instance_types="$2"
      shift 2
      ;;
    -h | --help)
      usage
      return 0
      ;;
    *)
      echo "Unknown argument: $1"
      return 1
      ;;
  esac
done

if [[ -z "$architecture" ]]; then
  errecho "Error: Architecture not specified."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$instance_types" ]]; then
  errecho "Error: Instance type not specified."
  usage
  return 1
fi

local tmp_json_file="temp_ec2.json"
echo -n '[
  {
    "Name": "processor-info.supported-architecture",
    "Values": [' >"$tmp_json_file"

local items
IFS=',' read -ra items <<<"$architecture"
local array_size
```

```
  array_size=${#items[@]}
  for i in $(seq 0 $((array_size - 1))); do
    echo -n '"'"${items[$i]}"'"' >>"$tmp_json_file"
    if [[ $i -lt $((array_size - 1)) ]]; then
      echo -n ',' >>"$tmp_json_file"
    fi
  done
  echo -n ']},
    {
    "Name": "instance-type",
      "Values": [' >>"$tmp_json_file"
  IFS=',' read -ra items <<<"$instance_types"
  local array_size
  array_size=${#items[@]}
  for i in $(seq 0 $((array_size - 1))); do
    echo -n '"'"${items[$i]}"'"' >>"$tmp_json_file"
    if [[ $i -lt $((array_size - 1)) ]]; then
      echo -n ',' >>"$tmp_json_file"
    fi
  done

  echo -n ']}]' >>"$tmp_json_file"

  local response
  response=$(aws ec2 describe-instance-types --filters file://"$tmp_json_file" \
    --query 'InstanceTypes[*].[InstanceType]' --output text)

  local error_code=$?

  rm "$tmp_json_file"

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    echo "ERROR: AWS reports describe-instance-types operation failed."
    return 1
  fi

  echo "$response"
  return 0
}
```

この例で使用されているユーティリティ関数。

```
##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

##############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
##############################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeInstanceTypes」を参照してください。

### `DescribeInstances`

次のコード例では、DescribeInstances を使用する方法を示しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
#############################################################################
# function ec2_describe_instances
#
# This function describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 instances.
#
# Parameters:
#       -i instance_id - The ID of the instance to describe (optional).
#       -q query - The query to filter the response (optional).
#       -h - Display help.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#############################################################################
function ec2_describe_instances() {
  local instance_id query response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_describe_instances"
    echo "Describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 instances."
    echo "  -i instance_id - The ID of the instance to describe (optional)."
    echo "  -q query - The query to filter the response (optional)."
    echo "  -h - Display help."
```

```
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "i:q:h" option; do
    case "${option}" in
      i) instance_id="${OPTARG}" ;;
      q) query="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  local aws_cli_args=()

  if [[ -n "$instance_id" ]]; then
    # shellcheck disable=SC2206
    aws_cli_args+=("--instance-ids" $instance_id)
  fi

  local query_arg=""
  if [[ -n "$query" ]]; then
    query_arg="--query '$query'"
  else
    query_arg="--query Reservations[*].Instances[*].
[InstanceId,ImageId,InstanceType,KeyName,VpcId,PublicIpAddress,State.Name]"
  fi

  # shellcheck disable=SC2086
  response=$(aws ec2 describe-instances \
    "${aws_cli_args[@]}" \
    $query_arg \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports describe-instances operation failed.$response"
    return 1
```

```
  }

  echo "$response"

  return 0
}
```

この例で使用されているユーティリティ関数。

```
################################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
################################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

################################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
################################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
```

```
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeInstances」を参照してください。

### `DescribeKeyPairs`

次のコード例では、DescribeKeyPairs を使用する方法を示しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
#############################################################################
# function ec2_describe_key_pairs
#
# This function describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) key
 pairs.
#
# Parameters:
#       -h - Display help.
#
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#############################################################################
function ec2_describe_key_pairs() {
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.
```

```
  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_describe_key_pairs"
    echo "Describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) key
 pairs."
    echo "  -h - Display help."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "h" option; do
    case "${option}" in
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  local response

  response=$(aws ec2 describe-key-pairs \
    --query 'KeyPairs[*].[KeyName, KeyFingerprint]' \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports describe-key-pairs operation failed.$response"
    return 1
  }

  echo "$response"

  return 0
}
```

この例で使用されているユーティリティ関数。

```
#############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
#############################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeKeyPairs」を参照してください。

### `DescribeSecurityGroups`

次のコード例では、`DescribeSecurityGroups` を使用する方法を示しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
#############################################################################
# function ec2_describe_security_groups
#
# This function describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 security groups.
#
# Parameters:
#       -g security_group_id - The ID of the security group to describe (optional).
#
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#############################################################################
function ec2_describe_security_groups() {
  local security_group_id response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_describe_security_groups"
    echo "Describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security
 groups."
    echo "  -g security_group_id - The ID of the security group to describe
 (optional)."
    echo ""
  }
```

```
  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "g:h" option; do
    case "${option}" in
      g) security_group_id="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  local query="SecurityGroups[*].[GroupName, GroupId, VpcId, IpPermissions[*].
[IpProtocol, FromPort, ToPort, IpRanges[*].CidrIp]]"

  if [[ -n "$security_group_id" ]]; then
    response=$(aws ec2 describe-security-groups --group-ids "$security_group_id" --
query "${query}" --output text)
  else
    response=$(aws ec2 describe-security-groups --query "${query}" --output text)
  fi

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports describe-security-groups operation failed.$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

この例で使用されているユーティリティ関数。

```
#############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
#############################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DescribeSecurityGroups」を参照してください。

### `DisassociateAddress`

次のコード例では、DisassociateAddress を使用する方法を示しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
##############################################################################
# function ec2_disassociate_address
#
# This function disassociates an Elastic IP address from an Amazon Elastic Compute
 Cloud (Amazon EC2) instance.
#
# Parameters:
#       -a association_id - The association ID that represents the association of
 the Elastic IP address with an instance.
#
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#
##############################################################################
function ec2_disassociate_address() {
  local association_id response

  # Function to display usage information
  function usage() {
    echo "function ec2_disassociate_address"
    echo "Disassociates an Elastic IP address from an Amazon Elastic Compute Cloud
 (Amazon EC2) instance."
    echo "  -a association_id - The association ID that represents the association
 of the Elastic IP address with an instance."
    echo ""
  }
```

```
  # Parse the command-line arguments
  while getopts "a:h" option; do
    case "${option}" in
      a) association_id="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  # Validate the input parameters
  if [[ -z "$association_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an association ID with the -a parameter."
    return 1
  fi

  response=$(aws ec2 disassociate-address \
    --association-id "$association_id") || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports disassociate-address operation failed."
    errecho "$response"
    return 1
  }

  return 0
}
```

この例で使用されているユーティリティ関数。

```
########################################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
########################################################################################
```

```
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
###############################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DisassociateAddress」を参照してください。

### `ReleaseAddress`

次のコード例では、`ReleaseAddress` を使用する方法を示しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
#############################################################################
# function ec2_release_address
#
# This function releases an Elastic IP address from an Amazon Elastic Compute Cloud
 (Amazon EC2) instance.
#
# Parameters:
#       -a allocation_id - The allocation ID of the Elastic IP address to release.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#
#############################################################################
function ec2_release_address() {
  local allocation_id response

  # Function to display usage information
  function usage() {
    echo "function ec2_release_address"
    echo "Releases an Elastic IP address from an Amazon Elastic Compute Cloud
 (Amazon EC2) instance."
    echo "  -a allocation_id - The allocation ID of the Elastic IP address to
 release."
    echo ""
  }

  # Parse the command-line arguments
  while getopts "a:h" option; do
    case "${option}" in
      a) allocation_id="${OPTARG}" ;;
```

```
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  # Validate the input parameters
  if [[ -z "$allocation_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an allocation ID with the -a parameter."
    return 1
  fi

  response=$(aws ec2 release-address \
    --allocation-id "$allocation_id") || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports release-address operation failed."
    errecho "$response"
    return 1
  }

  return 0
}
```

この例で使用されているユーティリティ関数。

```
###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
```

```
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
################################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ReleaseAddress」を参照してください。

### RunInstances

次のコード例では、RunInstances を使用する方法を示しています。

## Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
#############################################################################
# function ec2_run_instances
#
# This function launches one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 instances.
#
# Parameters:
#       -i image_id - The ID of the Amazon Machine Image (AMI) to use.
#       -t instance_type - The instance type to use (e.g., t2.micro).
#       -k key_pair_name - The name of the key pair to use.
#       -s security_group_id - The ID of the security group to use.
#       -c count - The number of instances to launch (default: 1).
#       -h - Display help.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#############################################################################
function ec2_run_instances() {
  local image_id instance_type key_pair_name security_group_id count response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_run_instances"
    echo "Launches one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instances."
    echo "  -i image_id - The ID of the Amazon Machine Image (AMI) to use."
    echo "  -t instance_type - The instance type to use (e.g., t2.micro)."
    echo "  -k key_pair_name - The name of the key pair to use."
    echo "  -s security_group_id - The ID of the security group to use."
    echo "  -c count - The number of instances to launch (default: 1)."
    echo "  -h - Display help."
    echo ""
  }
```

```
 # Retrieve the calling parameters.
 while getopts "i:t:k:s:c:h" option; do
   case "${option}" in
     i) image_id="${OPTARG}" ;;
     t) instance_type="${OPTARG}" ;;
     k) key_pair_name="${OPTARG}" ;;
     s) security_group_id="${OPTARG}" ;;
     c) count="${OPTARG}" ;;
     h)
       usage
       return 0
       ;;
     \?)
       echo "Invalid parameter"
       usage
       return 1
       ;;
   esac
 done
 export OPTIND=1

 if [[ -z "$image_id" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide an Amazon Machine Image (AMI) ID with the -i
parameter."
   usage
   return 1
 fi

 if [[ -z "$instance_type" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide an instance type with the -t parameter."
   usage
   return 1
 fi

 if [[ -z "$key_pair_name" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide a key pair name with the -k parameter."
   usage
   return 1
 fi

 if [[ -z "$security_group_id" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide a security group ID with the -s parameter."
   usage
```

```
    return 1
  fi

  if [[ -z "$count" ]]; then
    count=1
  fi

  response=$(aws ec2 run-instances \
    --image-id "$image_id" \
    --instance-type "$instance_type" \
    --key-name "$key_pair_name" \
    --security-group-ids "$security_group_id" \
    --count "$count" \
    --query 'Instances[*].[InstanceId]' \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports run-instances operation failed.$response"
    return 1
  }

  echo "$response"

  return 0
}
```

この例で使用されているユーティリティ関数。

```
################################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
################################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

################################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
```

```
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
################################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「RunInstances」を参照してください。

### StartInstances

次のコード例では、StartInstances を使用する方法を示しています。

## Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
#############################################################################
# function ec2_start_instances
#
# This function starts one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 instances.
#
# Parameters:
#       -i instance_id - The ID(s) of the instance(s) to start (comma-separated).
#       -h - Display help.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#############################################################################
function ec2_start_instances() {
  local instance_ids
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_start_instances"
    echo "Starts one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instances."
    echo "  -i instance_id - The ID(s) of the instance(s) to start (comma-
separated)."
    echo "  -h - Display help."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
      i) instance_ids="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
```

```
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$instance_ids" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide one or more instance IDs with the -i
 parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws ec2 start-instances \
    --instance-ids "${instance_ids}") || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports start-instances operation failed with $response."
    return 1
  }

  return 0
}
```

この例で使用されているユーティリティ関数。

```
#############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
```

```
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
################################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StartInstances」を参照してください。

### StopInstances

次のコード例では、StopInstances を使用する方法を示しています。

## Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
##############################################################################
# function ec2_stop_instances
#
# This function stops one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 instances.
#
# Parameters:
#       -i instance_id - The ID(s) of the instance(s) to stop (comma-separated).
#       -h - Display help.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
##############################################################################
function ec2_stop_instances() {
  local instance_ids
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_stop_instances"
    echo "Stops one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instances."
    echo "  -i instance_id - The ID(s) of the instance(s) to stop (comma-
separated)."
    echo "  -h - Display help."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
      i) instance_ids="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
```

```
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$instance_ids" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide one or more instance IDs with the -i
 parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws ec2 stop-instances \
    --instance-ids "${instance_ids}") || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports stop-instances operation failed with $response."
    return 1
  }

  return 0
}
```

この例で使用されているユーティリティ関数。

```
################################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
################################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

################################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
```

```
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
################################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「StopInstances」を参照してください。

### TerminateInstances

次のコード例では、TerminateInstances を使用する方法を示しています。

## Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
###############################################################################
# function ec2_terminate_instances
#
# This function terminates one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
# instances using the AWS CLI.
#
# Parameters:
#       -i instance_ids - A space-separated list of instance IDs.
#       -h - Display help.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function ec2_terminate_instances() {
  local instance_ids response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_terminate_instances"
    echo "Terminates one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 instances."
    echo "  -i instance_ids - A space-separated list of instance IDs."
    echo "  -h - Display help."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
      i) instance_ids="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
```

```
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  # Check if instance ID is provided
  if [[ -z "${instance_ids}" ]]; then
    echo "Error: Missing required instance IDs parameter."
    usage
    return 1
  fi

  # shellcheck disable=SC2086
  response=$(aws ec2 terminate-instances \
    "--instance-ids" $instance_ids \
    --query 'TerminatingInstances[*].[InstanceId,CurrentState.Name]' \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports terminate-instances operation failed.$response"
    return 1
  }

  return 0
}
```

この例で使用されているユーティリティ関数。

```
################################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
################################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}
```

```
###############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
###############################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「TerminateInstances」を参照してください。

## シナリオ

### プライベートサブネットおよび NAT ゲートウェイを持つ VPC を作成する

次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

- CLI を使用してプライベートサブネットおよび NAT ゲートウェイを持つ VPC を作成します。
- VPC、サブネット、ルートテーブル、NAT ゲートウェイなど、必要なコンポーネントを設定します。
- 適切なアクセスとセキュリティのためにセキュリティグループと IAM ロールを設定します。
- CLI コマンドを使用して、これらのリソースの作成と設定を自動化します。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。デベロッパーチュートリアルのサンプルレポジトリで用例一覧を検索し、設定と実行の方法を確認してください。

```
#!/bin/bash

# VPC with Private Subnets and NAT Gateways (IMDSv2 Compliant Version)
# This script creates a VPC with public and private subnets in two Availability
 Zones,
# NAT gateways, an internet gateway, route tables, a VPC endpoint for S3,
# security groups, a launch template, an Auto Scaling group, and an Application Load
 Balancer.

# Set up logging
LOG_FILE="vpc-private-subnets-nat.log"
exec > >(tee -a "$LOG_FILE") 2>&1

# Cleanup function to delete all created resources
cleanup_resources() {
  echo "Cleaning up resources..."

  # Delete Auto Scaling group if it exists
  if [ -n "${ASG_NAME:-}" ]; then
    echo "Deleting Auto Scaling group: $ASG_NAME"
    aws autoscaling delete-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name "$ASG_NAME"
 --force-delete
    echo "Waiting for Auto Scaling group to be deleted..."
    aws autoscaling wait auto-scaling-groups-deleted --auto-scaling-group-names
 "$ASG_NAME"
```

```
fi

# Delete load balancer if it exists
if [ -n "${LB_ARN:-}" ]; then
  echo "Deleting load balancer: $LB_ARN"
  aws elbv2 delete-load-balancer --load-balancer-arn "$LB_ARN"
  # Wait for load balancer to be deleted
  sleep 30
fi

# Delete target group if it exists
if [ -n "${TARGET_GROUP_ARN:-}" ]; then
  echo "Deleting target group: $TARGET_GROUP_ARN"
  aws elbv2 delete-target-group --target-group-arn "$TARGET_GROUP_ARN"
fi

# Delete launch template if it exists
if [ -n "${LAUNCH_TEMPLATE_NAME:-}" ]; then
  echo "Deleting launch template: $LAUNCH_TEMPLATE_NAME"
  aws ec2 delete-launch-template --launch-template-name "$LAUNCH_TEMPLATE_NAME"
fi

# Delete NAT Gateways if they exist
if [ -n "${NAT_GW1_ID:-}" ]; then
  echo "Deleting NAT Gateway 1: $NAT_GW1_ID"
  aws ec2 delete-nat-gateway --nat-gateway-id "$NAT_GW1_ID"
fi

if [ -n "${NAT_GW2_ID:-}" ]; then
  echo "Deleting NAT Gateway 2: $NAT_GW2_ID"
  aws ec2 delete-nat-gateway --nat-gateway-id "$NAT_GW2_ID"
fi

# Wait for NAT Gateways to be deleted
if [ -n "${NAT_GW1_ID:-}" ] || [ -n "${NAT_GW2_ID:-}" ]; then
  echo "Waiting for NAT Gateways to be deleted..."
  sleep 60
fi

# Release Elastic IPs if they exist
if [ -n "${EIP1_ALLOC_ID:-}" ]; then
  echo "Releasing Elastic IP 1: $EIP1_ALLOC_ID"
  aws ec2 release-address --allocation-id "$EIP1_ALLOC_ID"
fi
```

```
  if [ -n "${EIP2_ALLOC_ID:-}" ]; then
    echo "Releasing Elastic IP 2: $EIP2_ALLOC_ID"
    aws ec2 release-address --allocation-id "$EIP2_ALLOC_ID"
  fi

  # Delete VPC endpoint if it exists
  if [ -n "${VPC_ENDPOINT_ID:-}" ]; then
    echo "Deleting VPC endpoint: $VPC_ENDPOINT_ID"
    aws ec2 delete-vpc-endpoints --vpc-endpoint-ids "$VPC_ENDPOINT_ID"
  fi

  # Delete security groups if they exist
  if [ -n "${APP_SG_ID:-}" ]; then
    echo "Deleting application security group: $APP_SG_ID"
    aws ec2 delete-security-group --group-id "$APP_SG_ID"
  fi

  if [ -n "${LB_SG_ID:-}" ]; then
    echo "Deleting load balancer security group: $LB_SG_ID"
    aws ec2 delete-security-group --group-id "$LB_SG_ID"
  fi

  # Detach and delete Internet Gateway if it exists
  if [ -n "${IGW_ID:-}" ] && [ -n "${VPC_ID:-}" ]; then
    echo "Detaching Internet Gateway: $IGW_ID from VPC: $VPC_ID"
    aws ec2 detach-internet-gateway --internet-gateway-id "$IGW_ID" --vpc-id
"$VPC_ID"
    echo "Deleting Internet Gateway: $IGW_ID"
    aws ec2 delete-internet-gateway --internet-gateway-id "$IGW_ID"
  fi

  # Delete route table associations and route tables if they exist
  if [ -n "${PUBLIC_RT_ASSOC1_ID:-}" ]; then
    echo "Disassociating public route table from subnet 1: $PUBLIC_RT_ASSOC1_ID"
    aws ec2 disassociate-route-table --association-id "$PUBLIC_RT_ASSOC1_ID"
  fi

  if [ -n "${PUBLIC_RT_ASSOC2_ID:-}" ]; then
    echo "Disassociating public route table from subnet 2: $PUBLIC_RT_ASSOC2_ID"
    aws ec2 disassociate-route-table --association-id "$PUBLIC_RT_ASSOC2_ID"
  fi

  if [ -n "${PRIVATE_RT1_ASSOC_ID:-}" ]; then
```

```
  echo "Disassociating private route table 1: $PRIVATE_RT1_ASSOC_ID"
  aws ec2 disassociate-route-table --association-id "$PRIVATE_RT1_ASSOC_ID"
fi

if [ -n "${PRIVATE_RT2_ASSOC_ID:-}" ]; then
  echo "Disassociating private route table 2: $PRIVATE_RT2_ASSOC_ID"
  aws ec2 disassociate-route-table --association-id "$PRIVATE_RT2_ASSOC_ID"
fi

if [ -n "${PUBLIC_RT_ID:-}" ]; then
  echo "Deleting public route table: $PUBLIC_RT_ID"
  aws ec2 delete-route-table --route-table-id "$PUBLIC_RT_ID"
fi

if [ -n "${PRIVATE_RT1_ID:-}" ]; then
  echo "Deleting private route table 1: $PRIVATE_RT1_ID"
  aws ec2 delete-route-table --route-table-id "$PRIVATE_RT1_ID"
fi

if [ -n "${PRIVATE_RT2_ID:-}" ]; then
  echo "Deleting private route table 2: $PRIVATE_RT2_ID"
  aws ec2 delete-route-table --route-table-id "$PRIVATE_RT2_ID"
fi

# Delete subnets if they exist
if [ -n "${PUBLIC_SUBNET1_ID:-}" ]; then
  echo "Deleting public subnet 1: $PUBLIC_SUBNET1_ID"
  aws ec2 delete-subnet --subnet-id "$PUBLIC_SUBNET1_ID"
fi

if [ -n "${PUBLIC_SUBNET2_ID:-}" ]; then
  echo "Deleting public subnet 2: $PUBLIC_SUBNET2_ID"
  aws ec2 delete-subnet --subnet-id "$PUBLIC_SUBNET2_ID"
fi

if [ -n "${PRIVATE_SUBNET1_ID:-}" ]; then
  echo "Deleting private subnet 1: $PRIVATE_SUBNET1_ID"
  aws ec2 delete-subnet --subnet-id "$PRIVATE_SUBNET1_ID"
fi

if [ -n "${PRIVATE_SUBNET2_ID:-}" ]; then
  echo "Deleting private subnet 2: $PRIVATE_SUBNET2_ID"
  aws ec2 delete-subnet --subnet-id "$PRIVATE_SUBNET2_ID"
fi
```

```
  # Delete VPC if it exists
  if [ -n "${VPC_ID:-}" ]; then
    echo "Deleting VPC: $VPC_ID"
    aws ec2 delete-vpc --vpc-id "$VPC_ID"
  fi

  echo "Cleanup completed."
}

# Error handling function
handle_error() {
  echo "ERROR: $1"
  echo "Attempting to clean up resources..."
  cleanup_resources
  exit 1
}

# Function to check command success
check_command() {
  if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "$1"
  fi
}

# Generate a random identifier for resource names
RANDOM_ID=$(openssl rand -hex 4)
echo "Using random identifier: $RANDOM_ID"

# Create VPC
echo "Creating VPC..."
VPC_RESULT=$(aws ec2 create-vpc --cidr-block 10.0.0.0/16 --tag-specifications
 "ResourceType=vpc,Tags=[{Key=Name,Value=ProductionVPC-$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to create VPC"

VPC_ID=$(echo "$VPC_RESULT" | jq -r '.Vpc.VpcId')
echo "VPC created with ID: $VPC_ID"

# Get Availability Zones
echo "Getting Availability Zones..."
AZ_RESULT=$(aws ec2 describe-availability-zones --query
 'AvailabilityZones[0:2].ZoneName' --output text)
check_command "Failed to get Availability Zones"
```

```
# Convert space-separated output to array
read -r -a AZS <<< "$AZ_RESULT"
AZ1=${AZS[0]}
AZ2=${AZS[1]}
echo "Using Availability Zones: $AZ1 and $AZ2"

# Create subnets
echo "Creating subnets..."
PUBLIC_SUBNET1_RESULT=$(aws ec2 create-subnet --vpc-id "$VPC_ID" --
cidr-block 10.0.0.0/24 --availability-zone "$AZ1" --tag-specifications
 "ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=PublicSubnet1-$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to create public subnet 1"
PUBLIC_SUBNET1_ID=$(echo "$PUBLIC_SUBNET1_RESULT" | jq -r '.Subnet.SubnetId')

PRIVATE_SUBNET1_RESULT=$(aws ec2 create-subnet --vpc-id "$VPC_ID" --
cidr-block 10.0.1.0/24 --availability-zone "$AZ1" --tag-specifications
 "ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=PrivateSubnet1-$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to create private subnet 1"
PRIVATE_SUBNET1_ID=$(echo "$PRIVATE_SUBNET1_RESULT" | jq -r '.Subnet.SubnetId')

PUBLIC_SUBNET2_RESULT=$(aws ec2 create-subnet --vpc-id "$VPC_ID" --
cidr-block 10.0.2.0/24 --availability-zone "$AZ2" --tag-specifications
 "ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=PublicSubnet2-$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to create public subnet 2"
PUBLIC_SUBNET2_ID=$(echo "$PUBLIC_SUBNET2_RESULT" | jq -r '.Subnet.SubnetId')

PRIVATE_SUBNET2_RESULT=$(aws ec2 create-subnet --vpc-id "$VPC_ID" --
cidr-block 10.0.3.0/24 --availability-zone "$AZ2" --tag-specifications
 "ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=PrivateSubnet2-$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to create private subnet 2"
PRIVATE_SUBNET2_ID=$(echo "$PRIVATE_SUBNET2_RESULT" | jq -r '.Subnet.SubnetId')

echo "Subnets created with IDs:"
echo "Public Subnet 1: $PUBLIC_SUBNET1_ID"
echo "Private Subnet 1: $PRIVATE_SUBNET1_ID"
echo "Public Subnet 2: $PUBLIC_SUBNET2_ID"
echo "Private Subnet 2: $PRIVATE_SUBNET2_ID"

# Create Internet Gateway
echo "Creating Internet Gateway..."
IGW_RESULT=$(aws ec2 create-internet-gateway --tag-specifications
 "ResourceType=internet-gateway,Tags=[{Key=Name,Value=ProductionIGW-$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to create Internet Gateway"
IGW_ID=$(echo "$IGW_RESULT" | jq -r '.InternetGateway.InternetGatewayId')
```

```
echo "Internet Gateway created with ID: $IGW_ID"

# Attach Internet Gateway to VPC
echo "Attaching Internet Gateway to VPC..."
aws ec2 attach-internet-gateway --internet-gateway-id "$IGW_ID" --vpc-id "$VPC_ID"
check_command "Failed to attach Internet Gateway to VPC"

# Create route tables
echo "Creating route tables..."
PUBLIC_RT_RESULT=$(aws ec2 create-route-table --vpc-id "$VPC_ID" --tag-
specifications "ResourceType=route-table,Tags=[{Key=Name,Value=PublicRouteTable-
$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to create public route table"
PUBLIC_RT_ID=$(echo "$PUBLIC_RT_RESULT" | jq -r '.RouteTable.RouteTableId')

PRIVATE_RT1_RESULT=$(aws ec2 create-route-table --vpc-id "$VPC_ID" --tag-
specifications "ResourceType=route-table,Tags=[{Key=Name,Value=PrivateRouteTable1-
$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to create private route table 1"
PRIVATE_RT1_ID=$(echo "$PRIVATE_RT1_RESULT" | jq -r '.RouteTable.RouteTableId')

PRIVATE_RT2_RESULT=$(aws ec2 create-route-table --vpc-id "$VPC_ID" --tag-
specifications "ResourceType=route-table,Tags=[{Key=Name,Value=PrivateRouteTable2-
$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to create private route table 2"
PRIVATE_RT2_ID=$(echo "$PRIVATE_RT2_RESULT" | jq -r '.RouteTable.RouteTableId')

echo "Route tables created with IDs:"
echo "Public Route Table: $PUBLIC_RT_ID"
echo "Private Route Table 1: $PRIVATE_RT1_ID"
echo "Private Route Table 2: $PRIVATE_RT2_ID"

# Add route to Internet Gateway in public route table
echo "Adding route to Internet Gateway in public route table..."
aws ec2 create-route --route-table-id "$PUBLIC_RT_ID" --destination-cidr-block
 0.0.0.0/0 --gateway-id "$IGW_ID"
check_command "Failed to add route to Internet Gateway"

# Associate subnets with route tables
echo "Associating subnets with route tables..."
PUBLIC_RT_ASSOC1_RESULT=$(aws ec2 associate-route-table --route-table-id
 "$PUBLIC_RT_ID" --subnet-id "$PUBLIC_SUBNET1_ID")
check_command "Failed to associate public subnet 1 with route table"
PUBLIC_RT_ASSOC1_ID=$(echo "$PUBLIC_RT_ASSOC1_RESULT" | jq -r '.AssociationId')
```

```
PUBLIC_RT_ASSOC2_RESULT=$(aws ec2 associate-route-table --route-table-id
 "$PUBLIC_RT_ID" --subnet-id "$PUBLIC_SUBNET2_ID")
check_command "Failed to associate public subnet 2 with route table"
PUBLIC_RT_ASSOC2_ID=$(echo "$PUBLIC_RT_ASSOC2_RESULT" | jq -r '.AssociationId')

PRIVATE_RT1_ASSOC_RESULT=$(aws ec2 associate-route-table --route-table-id
 "$PRIVATE_RT1_ID" --subnet-id "$PRIVATE_SUBNET1_ID")
check_command "Failed to associate private subnet 1 with route table"
PRIVATE_RT1_ASSOC_ID=$(echo "$PRIVATE_RT1_ASSOC_RESULT" | jq -r '.AssociationId')

PRIVATE_RT2_ASSOC_RESULT=$(aws ec2 associate-route-table --route-table-id
 "$PRIVATE_RT2_ID" --subnet-id "$PRIVATE_SUBNET2_ID")
check_command "Failed to associate private subnet 2 with route table"
PRIVATE_RT2_ASSOC_ID=$(echo "$PRIVATE_RT2_ASSOC_RESULT" | jq -r '.AssociationId')

echo "Route table associations created with IDs:"
echo "Public Subnet 1 Association: $PUBLIC_RT_ASSOC1_ID"
echo "Public Subnet 2 Association: $PUBLIC_RT_ASSOC2_ID"
echo "Private Subnet 1 Association: $PRIVATE_RT1_ASSOC_ID"
echo "Private Subnet 2 Association: $PRIVATE_RT2_ASSOC_ID"

# Create NAT Gateways
echo "Creating NAT Gateways..."

# Allocate Elastic IPs for NAT Gateways
echo "Allocating Elastic IPs for NAT Gateways..."
EIP1_RESULT=$(aws ec2 allocate-address --domain vpc --tag-specifications
 "ResourceType=elastic-ip,Tags=[{Key=Name,Value=NAT1-EIP-$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to allocate Elastic IP 1"
EIP1_ALLOC_ID=$(echo "$EIP1_RESULT" | jq -r '.AllocationId')

EIP2_RESULT=$(aws ec2 allocate-address --domain vpc --tag-specifications
 "ResourceType=elastic-ip,Tags=[{Key=Name,Value=NAT2-EIP-$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to allocate Elastic IP 2"
EIP2_ALLOC_ID=$(echo "$EIP2_RESULT" | jq -r '.AllocationId')

echo "Elastic IPs allocated with IDs:"
echo "EIP 1 Allocation ID: $EIP1_ALLOC_ID"
echo "EIP 2 Allocation ID: $EIP2_ALLOC_ID"

# Create NAT Gateways
echo "Creating NAT Gateway in public subnet 1..."
```

```
NAT_GW1_RESULT=$(aws ec2 create-nat-gateway --subnet-id
 "$PUBLIC_SUBNET1_ID" --allocation-id "$EIP1_ALLOC_ID" --tag-specifications
 "ResourceType=natgateway,Tags=[{Key=Name,Value=NAT-Gateway1-$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to create NAT Gateway 1"
NAT_GW1_ID=$(echo "$NAT_GW1_RESULT" | jq -r '.NatGateway.NatGatewayId')

echo "Creating NAT Gateway in public subnet 2..."
NAT_GW2_RESULT=$(aws ec2 create-nat-gateway --subnet-id
 "$PUBLIC_SUBNET2_ID" --allocation-id "$EIP2_ALLOC_ID" --tag-specifications
 "ResourceType=natgateway,Tags=[{Key=Name,Value=NAT-Gateway2-$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to create NAT Gateway 2"
NAT_GW2_ID=$(echo "$NAT_GW2_RESULT" | jq -r '.NatGateway.NatGatewayId')

echo "NAT Gateways created with IDs:"
echo "NAT Gateway 1: $NAT_GW1_ID"
echo "NAT Gateway 2: $NAT_GW2_ID"

# Wait for NAT Gateways to be available
echo "Waiting for NAT Gateways to be available..."
aws ec2 wait nat-gateway-available --nat-gateway-ids "$NAT_GW1_ID"
check_command "NAT Gateway 1 did not become available"
aws ec2 wait nat-gateway-available --nat-gateway-ids "$NAT_GW2_ID"
check_command "NAT Gateway 2 did not become available"
echo "NAT Gateways are now available"

# Add routes to NAT Gateways in private route tables
echo "Adding routes to NAT Gateways in private route tables..."
aws ec2 create-route --route-table-id "$PRIVATE_RT1_ID" --destination-cidr-block
 0.0.0.0/0 --nat-gateway-id "$NAT_GW1_ID"
check_command "Failed to add route to NAT Gateway 1"

aws ec2 create-route --route-table-id "$PRIVATE_RT2_ID" --destination-cidr-block
 0.0.0.0/0 --nat-gateway-id "$NAT_GW2_ID"
check_command "Failed to add route to NAT Gateway 2"

# Create VPC Endpoint for S3
echo "Creating VPC Endpoint for S3..."
S3_PREFIX_LIST_ID=$(aws ec2 describe-prefix-lists --filters "Name=prefix-
list-name,Values=com.amazonaws.$(aws configure get region).s3" --query
 'PrefixLists[0].PrefixListId' --output text)
check_command "Failed to get S3 prefix list ID"

VPC_ENDPOINT_RESULT=$(aws ec2 create-vpc-endpoint --vpc-id "$VPC_ID" --
service-name "com.amazonaws.$(aws configure get region).s3" --route-table-ids
```

```
 "$PRIVATE_RT1_ID" "$PRIVATE_RT2_ID" --tag-specifications "ResourceType=vpc-
endpoint,Tags=[{Key=Name,Value=S3-Endpoint-$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to create VPC endpoint for S3"
VPC_ENDPOINT_ID=$(echo "$VPC_ENDPOINT_RESULT" | jq -r '.VpcEndpoint.VpcEndpointId')
echo "VPC Endpoint created with ID: $VPC_ENDPOINT_ID"

# Create security groups
echo "Creating security groups..."
LB_SG_RESULT=$(aws ec2 create-security-group --group-name "LoadBalancerSG-
$RANDOM_ID" --description "Security group for the load balancer"
 --vpc-id "$VPC_ID" --tag-specifications "ResourceType=security-
group,Tags=[{Key=Name,Value=LoadBalancerSG-$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to create load balancer security group"
LB_SG_ID=$(echo "$LB_SG_RESULT" | jq -r '.GroupId')

# Allow inbound HTTP traffic from anywhere to the load balancer
aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id "$LB_SG_ID" --protocol tcp --
port 80 --cidr 0.0.0.0/0
check_command "Failed to authorize ingress to load balancer security group"

APP_SG_RESULT=$(aws ec2 create-security-group --group-name "AppServerSG-$RANDOM_ID"
 --description "Security group for the application servers" --vpc-id "$VPC_ID" --
tag-specifications "ResourceType=security-group,Tags=[{Key=Name,Value=AppServerSG-
$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to create application server security group"
APP_SG_ID=$(echo "$APP_SG_RESULT" | jq -r '.GroupId')

# Allow inbound HTTP traffic from the load balancer security group to the
 application servers
aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id "$APP_SG_ID" --protocol tcp --
port 80 --source-group "$LB_SG_ID"
check_command "Failed to authorize ingress to application server security group"

echo "Security groups created with IDs:"
echo "Load Balancer Security Group: $LB_SG_ID"
echo "Application Server Security Group: $APP_SG_ID"

# Create a launch template
echo "Creating launch template..."

# Create user data script with IMDSv2 support
cat > user-data.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
yum update -y
```

```
yum install -y httpd
systemctl start httpd
systemctl enable httpd

# Use IMDSv2 with session token
TOKEN=$(curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-
metadata-token-ttl-seconds: 21600")
AZ=$(curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -s http://169.254.169.254/latest/
meta-data/placement/availability-zone)
HOSTNAME=$(hostname -f)

echo "<h1>Hello from $HOSTNAME in $AZ</h1>" > /var/www/html/index.html
EOF

# Encode user data
USER_DATA=$(base64 -w 0 user-data.sh)

# Get latest Amazon Linux 2 AMI
echo "Getting latest Amazon Linux 2 AMI..."
AMI_ID=$(aws ec2 describe-images --owners amazon --filters "Name=name,Values=amzn2-
ami-hvm-*-x86_64-gp2" "Name=state,Values=available" --query 'sort_by(Images,
 &CreationDate)[-1].ImageId' --output text)
check_command "Failed to get latest Amazon Linux 2 AMI"
echo "Using AMI: $AMI_ID"

# Create launch template with IMDSv2 required
LAUNCH_TEMPLATE_NAME="AppServerTemplate-$RANDOM_ID"
echo "Creating launch template: $LAUNCH_TEMPLATE_NAME"

aws ec2 create-launch-template \
  --launch-template-name "$LAUNCH_TEMPLATE_NAME" \
  --version-description "Initial version" \
  --tag-specifications "ResourceType=launch-template,Tags=[{Key=Name,Value=
$LAUNCH_TEMPLATE_NAME}]" \
  --launch-template-data "{
    \"NetworkInterfaces\": [{
      \"DeviceIndex\": 0,
      \"Groups\": [\"$APP_SG_ID\"],
      \"DeleteOnTermination\": true
    }],
    \"ImageId\": \"$AMI_ID\",
    \"InstanceType\": \"t3.micro\",
    \"UserData\": \"$USER_DATA\",
    \"MetadataOptions\": {
```

```
      \"HttpTokens\": \"required\",
      \"HttpEndpoint\": \"enabled\"
    },
    \"TagSpecifications\": [{
      \"ResourceType\": \"instance\",
      \"Tags\": [{
        \"Key\": \"Name\",
        \"Value\": \"AppServer-$RANDOM_ID\"
      }]
    }]
  }"
check_command "Failed to create launch template"

# Create target group
echo "Creating target group..."
TARGET_GROUP_NAME="AppTargetGroup-$RANDOM_ID"
TARGET_GROUP_RESULT=$(aws elbv2 create-target-group \
  --name "$TARGET_GROUP_NAME" \
  --protocol HTTP \
  --port 80 \
  --vpc-id "$VPC_ID" \
  --target-type instance \
  --health-check-protocol HTTP \
  --health-check-path "/" \
  --health-check-port traffic-port)
check_command "Failed to create target group"
TARGET_GROUP_ARN=$(echo "$TARGET_GROUP_RESULT" | jq -r
 '.TargetGroups[0].TargetGroupArn')
echo "Target group created with ARN: $TARGET_GROUP_ARN"

# Create load balancer
echo "Creating load balancer..."
LB_NAME="AppLoadBalancer-$RANDOM_ID"
LB_RESULT=$(aws elbv2 create-load-balancer \
  --name "$LB_NAME" \
  --subnets "$PUBLIC_SUBNET1_ID" "$PUBLIC_SUBNET2_ID" \
  --security-groups "$LB_SG_ID" \
  --tags "Key=Name,Value=$LB_NAME")
check_command "Failed to create load balancer"
LB_ARN=$(echo "$LB_RESULT" | jq -r '.LoadBalancers[0].LoadBalancerArn')
echo "Load balancer created with ARN: $LB_ARN"

# Wait for load balancer to be active
echo "Waiting for load balancer to be active..."
```

```
aws elbv2 wait load-balancer-available --load-balancer-arns "$LB_ARN"
check_command "Load balancer did not become available"

# Create listener
echo "Creating listener..."
LISTENER_RESULT=$(aws elbv2 create-listener \
  --load-balancer-arn "$LB_ARN" \
  --protocol HTTP \
  --port 80 \
  --default-actions "Type=forward,TargetGroupArn=$TARGET_GROUP_ARN")
check_command "Failed to create listener"
LISTENER_ARN=$(echo "$LISTENER_RESULT" | jq -r '.Listeners[0].ListenerArn')
echo "Listener created with ARN: $LISTENER_ARN"

# Create Auto Scaling group
echo "Creating Auto Scaling group..."
ASG_NAME="AppAutoScalingGroup-$RANDOM_ID"
aws autoscaling create-auto-scaling-group \
  --auto-scaling-group-name "$ASG_NAME" \
  --launch-template "LaunchTemplateName=$LAUNCH_TEMPLATE_NAME,Version=\$Latest" \
  --min-size 2 \
  --max-size 4 \
  --desired-capacity 2 \
  --vpc-zone-identifier "$PRIVATE_SUBNET1_ID,$PRIVATE_SUBNET2_ID" \
  --target-group-arns "$TARGET_GROUP_ARN" \
  --health-check-type ELB \
  --health-check-grace-period 300 \
  --tags "Key=Name,Value=AppServer-$RANDOM_ID,PropagateAtLaunch=true"
check_command "Failed to create Auto Scaling group"
echo "Auto Scaling group created with name: $ASG_NAME"

# Get load balancer DNS name
LB_DNS_NAME=$(aws elbv2 describe-load-balancers --load-balancer-arns "$LB_ARN" --
query 'LoadBalancers[0].DNSName' --output text)
check_command "Failed to get load balancer DNS name"

echo ""
echo "========================================="
echo "DEPLOYMENT COMPLETE"
echo "========================================="
echo "VPC ID: $VPC_ID"
echo "Public Subnet 1: $PUBLIC_SUBNET1_ID (AZ: $AZ1)"
echo "Private Subnet 1: $PRIVATE_SUBNET1_ID (AZ: $AZ1)"
echo "Public Subnet 2: $PUBLIC_SUBNET2_ID (AZ: $AZ2)"
```

```
echo "Private Subnet 2: $PRIVATE_SUBNET2_ID (AZ: $AZ2)"
echo "NAT Gateway 1: $NAT_GW1_ID"
echo "NAT Gateway 2: $NAT_GW2_ID"
echo "Load Balancer: $LB_NAME"
echo "Auto Scaling Group: $ASG_NAME"
echo ""
echo "Your application will be available at: http://$LB_DNS_NAME"
echo "It may take a few minutes for the instances to launch and pass health checks."
echo ""

# Add health check monitoring
echo "=========================================="
echo "MONITORING INSTANCE HEALTH AND LOAD BALANCER"
echo "=========================================="
echo "Waiting for instances to launch and pass health checks..."
echo "This may take 3-5 minutes. Checking every 30 seconds..."

# Monitor instance health and load balancer accessibility
MAX_ATTEMPTS=10
ATTEMPT=1
HEALTHY_INSTANCES=0

while [ $ATTEMPT -le $MAX_ATTEMPTS ] && [ $HEALTHY_INSTANCES -lt 2 ]; do
  echo "Check attempt $ATTEMPT of $MAX_ATTEMPTS..."

  # Check Auto Scaling group instances
  echo "Checking Auto Scaling group instances..."
  ASG_INSTANCES=$(aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-
scaling-group-names "$ASG_NAME" --query 'AutoScalingGroups[0].Instances[*].
[InstanceId,HealthStatus]' --output json)
  echo "ASG Instances status:"
  echo "$ASG_INSTANCES" | jq -r '.[] | "Instance: \(.[0]), Health: \(.[1])"'

  # Check target group health
  echo "Checking target group health..."
  TARGET_HEALTH=$(aws elbv2 describe-target-health --target-group-arn
 "$TARGET_GROUP_ARN" --output json)
  echo "Target health status:"
  echo "$TARGET_HEALTH" | jq -r '.TargetHealthDescriptions[] | "Instance:
 \(.Target.Id), State: \(.TargetHealth.State), Reason: \(.TargetHealth.Reason // "N/
A"), Description: \(.TargetHealth.Description // "N/A")"'

  # Count healthy instances
```

```
 HEALTHY_INSTANCES=$(echo "$TARGET_HEALTH" | jq -r '[.TargetHealthDescriptions[] |
select(.TargetHealth.State=="healthy")] | length')
 echo "Number of healthy instances: $HEALTHY_INSTANCES of 2 expected"

 # Check if we have healthy instances
 if [ $HEALTHY_INSTANCES -ge 2 ]; then
   echo "All instances are healthy!"

   # Test load balancer accessibility
   echo "Testing load balancer accessibility..."
   HTTP_STATUS=$(curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" "http://$LB_DNS_NAME")

   if [ "$HTTP_STATUS" = "200" ]; then
     echo "Load balancer is accessible! HTTP Status: $HTTP_STATUS"
     echo "You can access your application at: http://$LB_DNS_NAME"

     # Try to get the content to verify IMDSv2 is working
     echo "Fetching content to verify IMDSv2 functionality..."
     CONTENT=$(curl -s "http://$LB_DNS_NAME")
     echo "Response from server:"
     echo "$CONTENT"

     # Check if the content contains the expected pattern
     if [[ "$CONTENT" == *"Hello from"* && "$CONTENT" == *"in"* ]]; then
       echo "IMDSv2 is working correctly! The instance was able to access metadata
using the token-based approach."
     else
       echo "Warning: Content doesn't match expected pattern. IMDSv2 functionality
could not be verified."
     fi

     break
   else
     echo "Load balancer returned HTTP status: $HTTP_STATUS"
     echo "Will try again in 30 seconds..."
   fi
 else
   echo "Waiting for instances to become healthy..."
   echo "Will check again in 30 seconds..."
 fi

 ATTEMPT=$((ATTEMPT+1))

 if [ $ATTEMPT -le $MAX_ATTEMPTS ]; then
```

```
    sleep 30
  fi
done

if [ $HEALTHY_INSTANCES -lt 2 ]; then
  echo "Warning: Not all instances are healthy after maximum attempts."
  echo "You may need to wait longer or check for configuration issues."
fi

echo "To test your application, run:"
echo "curl http://$LB_DNS_NAME"
echo ""
echo "========================================="
echo "CLEANUP CONFIRMATION"
echo "========================================="
echo "Do you want to clean up all created resources? (y/n): "
read -r CLEANUP_CHOICE

if [[ "$CLEANUP_CHOICE" =~ ^[Yy]$ ]]; then
  cleanup_resources
  echo "All resources have been deleted."
else
  echo "Resources will not be deleted. You can manually delete them later."
  echo "To delete resources, run this script again and choose to clean up."
fi
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの以下のトピックを参照してください。
  - AllocateAddress
  - AssociateRouteTable
  - AttachInternetGateway
  - AuthorizeSecurityGroupIngress
  - CreateInternetGateway
  - CreateLaunchTemplate
  - CreateNatGateway
  - CreateRoute
  - CreateRouteTable
  - CreateSecurityGroup

- CreateSubnet
- CreateVpc
- CreateVpcEndpoint
- DeleteAutoScalingGroup
- DeleteInternetGateway
- DeleteLaunchTemplate
- DeleteLoadBalancer
- DeleteNatGateway
- DeleteRouteTable
- DeleteSecurityGroup
- DeleteSubnet
- DeleteTargetGroup
- DeleteVpc
- DeleteVpcEndpoints
- DescribeAvailabilityZones
- DescribeImages
- DescribePrefixLists
- DetachInternetGateway
- ReleaseAddress

Amazon VPC の使用を開始する

次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

- アカウントを設定する
- VPC の作成と設定
- ネットワークを設定する
- セキュリティの設定
- リソースのデプロイ
- テストと検証
- リソースをクリーンアップする
- 本番稼働への影響を考慮する

- セキュリティへの影響を考慮する

## Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。デベロッパーチュートリアルのサンプルレポジトリで用例一覧を検索し、設定と実行の方法を確認してください。

```
#!/bin/bash

# VPC Creation Script
# This script creates a VPC with public and private subnets, internet gateway, NAT
 gateway, and security groups

# Set up logging
LOG_FILE="vpc_creation.log"
exec > >(tee -a "$LOG_FILE") 2>&1

# Function to handle errors
handle_error() {
  echo "ERROR: $1"
  echo "Resources created before error:"
  for resource in "${CREATED_RESOURCES[@]}"
  do
    echo "- $resource"
  done

  echo "Attempting to clean up resources..."
  cleanup_resources
  exit 1
}

# Function to clean up resources
cleanup_resources() {
  echo "Cleaning up resources in reverse order..."

  # Reverse the array to delete in reverse order of creation
  for ((i=${#CREATED_RESOURCES[@]}-1; i>=0; i--))
  do
```

```
   resource="${CREATED_RESOURCES[$i]}"
   resource_type=$(echo "$resource" | cut -d':' -f1)
   resource_id=$(echo "$resource" | cut -d':' -f2)

   case "$resource_type" in
     "INSTANCE")
       echo "Terminating EC2 instance: $resource_id"
       aws ec2 terminate-instances --instance-ids "$resource_id" || echo "Failed to
terminate instance: $resource_id"
       # Wait for instance to terminate
       echo "Waiting for instance to terminate..."
       aws ec2 wait instance-terminated --instance-ids "$resource_id" || echo
"Failed to wait for instance termination: $resource_id"
       ;;
     "KEY_PAIR")
       echo "Deleting key pair: $resource_id"
       aws ec2 delete-key-pair --key-name "$resource_id" || echo "Failed to delete
key pair: $resource_id"
       # Remove the .pem file if it exists
       if [ -f "${resource_id}.pem" ]; then
         rm -f "${resource_id}.pem"
       fi
       ;;
     "NAT_GATEWAY")
       echo "Deleting NAT Gateway: $resource_id"
       aws ec2 delete-nat-gateway --nat-gateway-id "$resource_id" || echo "Failed
to delete NAT Gateway: $resource_id"
       # NAT Gateway deletion takes time, wait for it to complete
       echo "Waiting for NAT Gateway to be deleted..."
       aws ec2 wait nat-gateway-deleted --nat-gateway-ids "$resource_id" || echo
"Failed to wait for NAT Gateway deletion: $resource_id"
       ;;
     "EIP")
       echo "Releasing Elastic IP: $resource_id"
       aws ec2 release-address --allocation-id "$resource_id" || echo "Failed to
release Elastic IP: $resource_id"
       ;;
     "ROUTE_TABLE_ASSOCIATION")
       echo "Disassociating Route Table: $resource_id"
       aws ec2 disassociate-route-table --association-id "$resource_id" || echo
"Failed to disassociate Route Table: $resource_id"
       ;;
     "ROUTE_TABLE")
       echo "Deleting Route Table: $resource_id"
```

```
        aws ec2 delete-route-table --route-table-id "$resource_id" || echo "Failed
 to delete Route Table: $resource_id"
        ;;
      "INTERNET_GATEWAY")
        echo "Detaching Internet Gateway: $resource_id from VPC: $VPC_ID"
        aws ec2 detach-internet-gateway --internet-gateway-id "$resource_id" --vpc-
id "$VPC_ID" || echo "Failed to detach Internet Gateway: $resource_id"
        echo "Deleting Internet Gateway: $resource_id"
        aws ec2 delete-internet-gateway --internet-gateway-id "$resource_id" || echo
 "Failed to delete Internet Gateway: $resource_id"
        ;;
      "SECURITY_GROUP")
        echo "Deleting Security Group: $resource_id"
        aws ec2 delete-security-group --group-id "$resource_id" || echo "Failed to
 delete Security Group: $resource_id"
        ;;
      "SUBNET")
        echo "Deleting Subnet: $resource_id"
        aws ec2 delete-subnet --subnet-id "$resource_id" || echo "Failed to delete
 Subnet: $resource_id"
        ;;
      "VPC")
        echo "Deleting VPC: $resource_id"
        aws ec2 delete-vpc --vpc-id "$resource_id" || echo "Failed to delete VPC:
 $resource_id"
        ;;
    esac
  done
}

# Initialize array to track created resources
CREATED_RESOURCES=()

echo "Starting VPC creation script at $(date)"

# Verify AWS CLI configuration
echo "Verifying AWS CLI configuration..."
aws configure list || handle_error "AWS CLI is not properly configured"

# Verify identity and permissions
echo "Verifying identity and permissions..."
if ! aws sts get-caller-identity; then
  echo "ERROR: Unable to verify AWS identity. This could be due to:"
  echo "  - Expired credentials"
```

```
  echo "  - Missing or invalid AWS credentials"
  echo "  - Insufficient permissions"
  echo ""
  echo "Please run 'aws configure' to update your credentials or check your IAM
 permissions."
  exit 1
fi

# Create VPC
echo "Creating VPC with CIDR block 10.0.0.0/16..."
VPC_ID=$(aws ec2 create-vpc --cidr-block 10.0.0.0/16 --tag-specifications
 'ResourceType=vpc,Tags=[{Key=Name,Value=MyVPC}]' --query 'Vpc.VpcId' --output text)

if [ -z "$VPC_ID" ]; then
  handle_error "Failed to create VPC"
fi

CREATED_RESOURCES+=("VPC:$VPC_ID")
echo "VPC created with ID: $VPC_ID"

# Enable DNS support and hostnames
echo "Enabling DNS support and hostnames for VPC..."
aws ec2 modify-vpc-attribute --vpc-id "$VPC_ID" --enable-dns-support || handle_error
 "Failed to enable DNS support"
aws ec2 modify-vpc-attribute --vpc-id "$VPC_ID" --enable-dns-hostnames ||
 handle_error "Failed to enable DNS hostnames"

# Get available Availability Zones
echo "Getting available Availability Zones..."
AZ1=$(aws ec2 describe-availability-zones --query 'AvailabilityZones[0].ZoneName' --
output text)
AZ2=$(aws ec2 describe-availability-zones --query 'AvailabilityZones[1].ZoneName' --
output text)

if [ -z "$AZ1" ] || [ -z "$AZ2" ]; then
  handle_error "Failed to get Availability Zones"
fi

echo "Using Availability Zones: $AZ1 and $AZ2"

# Create public subnets
echo "Creating public subnet in $AZ1..."
PUBLIC_SUBNET_AZ1=$(aws ec2 create-subnet \
  --vpc-id "$VPC_ID" \
```

```
  --cidr-block 10.0.0.0/24 \
  --availability-zone "$AZ1" \
  --tag-specifications 'ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=Public-Subnet-
AZ1}]' \
  --query 'Subnet.SubnetId' \
  --output text)

if [ -z "$PUBLIC_SUBNET_AZ1" ]; then
  handle_error "Failed to create public subnet in AZ1"
fi

CREATED_RESOURCES+=("SUBNET:$PUBLIC_SUBNET_AZ1")
echo "Public subnet created in $AZ1 with ID: $PUBLIC_SUBNET_AZ1"

echo "Creating public subnet in $AZ2..."
PUBLIC_SUBNET_AZ2=$(aws ec2 create-subnet \
  --vpc-id "$VPC_ID" \
  --cidr-block 10.0.1.0/24 \
  --availability-zone "$AZ2" \
  --tag-specifications 'ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=Public-Subnet-
AZ2}]' \
  --query 'Subnet.SubnetId' \
  --output text)

if [ -z "$PUBLIC_SUBNET_AZ2" ]; then
  handle_error "Failed to create public subnet in AZ2"
fi

CREATED_RESOURCES+=("SUBNET:$PUBLIC_SUBNET_AZ2")
echo "Public subnet created in $AZ2 with ID: $PUBLIC_SUBNET_AZ2"

# Create private subnets
echo "Creating private subnet in $AZ1..."
PRIVATE_SUBNET_AZ1=$(aws ec2 create-subnet \
  --vpc-id "$VPC_ID" \
  --cidr-block 10.0.2.0/24 \
  --availability-zone "$AZ1" \
  --tag-specifications 'ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=Private-Subnet-
AZ1}]' \
  --query 'Subnet.SubnetId' \
  --output text)

if [ -z "$PRIVATE_SUBNET_AZ1" ]; then
  handle_error "Failed to create private subnet in AZ1"
```

```
fi

CREATED_RESOURCES+=("SUBNET:$PRIVATE_SUBNET_AZ1")
echo "Private subnet created in $AZ1 with ID: $PRIVATE_SUBNET_AZ1"

echo "Creating private subnet in $AZ2..."
PRIVATE_SUBNET_AZ2=$(aws ec2 create-subnet \
  --vpc-id "$VPC_ID" \
  --cidr-block 10.0.3.0/24 \
  --availability-zone "$AZ2" \
  --tag-specifications 'ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=Private-Subnet-
AZ2}]' \
  --query 'Subnet.SubnetId' \
  --output text)

if [ -z "$PRIVATE_SUBNET_AZ2" ]; then
  handle_error "Failed to create private subnet in AZ2"
fi

CREATED_RESOURCES+=("SUBNET:$PRIVATE_SUBNET_AZ2")
echo "Private subnet created in $AZ2 with ID: $PRIVATE_SUBNET_AZ2"

# Create Internet Gateway
echo "Creating Internet Gateway..."
IGW_ID=$(aws ec2 create-internet-gateway \
  --tag-specifications 'ResourceType=internet-gateway,Tags=[{Key=Name,Value=MyIGW}]'
 \
  --query 'InternetGateway.InternetGatewayId' \
  --output text)

if [ -z "$IGW_ID" ]; then
  handle_error "Failed to create Internet Gateway"
fi

CREATED_RESOURCES+=("INTERNET_GATEWAY:$IGW_ID")
echo "Internet Gateway created with ID: $IGW_ID"

# Attach Internet Gateway to VPC
echo "Attaching Internet Gateway to VPC..."
aws ec2 attach-internet-gateway --internet-gateway-id "$IGW_ID" --vpc-id "$VPC_ID"
 || handle_error "Failed to attach Internet Gateway to VPC"

# Create public route table
echo "Creating public route table..."
```

```
PUBLIC_RT=$(aws ec2 create-route-table \
  --vpc-id "$VPC_ID" \
  --tag-specifications 'ResourceType=route-table,Tags=[{Key=Name,Value=Public-RT}]'
 \
  --query 'RouteTable.RouteTableId' \
  --output text)

if [ -z "$PUBLIC_RT" ]; then
  handle_error "Failed to create public route table"
fi

CREATED_RESOURCES+=("ROUTE_TABLE:$PUBLIC_RT")
echo "Public route table created with ID: $PUBLIC_RT"

# Add route to Internet Gateway
echo "Adding route to Internet Gateway in public route table..."
aws ec2 create-route --route-table-id "$PUBLIC_RT" --destination-cidr-block
 0.0.0.0/0 --gateway-id "$IGW_ID" || handle_error "Failed to add route to Internet
 Gateway"

# Associate public subnets with public route table
echo "Associating public subnet in $AZ1 with public route table..."
PUBLIC_RT_ASSOC_1=$(aws ec2 associate-route-table --route-table-id "$PUBLIC_RT" --
subnet-id "$PUBLIC_SUBNET_AZ1" --query 'AssociationId' --output text)

if [ -z "$PUBLIC_RT_ASSOC_1" ]; then
  handle_error "Failed to associate public subnet in AZ1 with public route table"
fi

CREATED_RESOURCES+=("ROUTE_TABLE_ASSOCIATION:$PUBLIC_RT_ASSOC_1")

echo "Associating public subnet in $AZ2 with public route table..."
PUBLIC_RT_ASSOC_2=$(aws ec2 associate-route-table --route-table-id "$PUBLIC_RT" --
subnet-id "$PUBLIC_SUBNET_AZ2" --query 'AssociationId' --output text)

if [ -z "$PUBLIC_RT_ASSOC_2" ]; then
  handle_error "Failed to associate public subnet in AZ2 with public route table"
fi

CREATED_RESOURCES+=("ROUTE_TABLE_ASSOCIATION:$PUBLIC_RT_ASSOC_2")

# Create private route table
echo "Creating private route table..."
PRIVATE_RT=$(aws ec2 create-route-table \
```

```
  --vpc-id "$VPC_ID" \
  --tag-specifications 'ResourceType=route-table,Tags=[{Key=Name,Value=Private-RT}]'
 \
  --query 'RouteTable.RouteTableId' \
  --output text)

if [ -z "$PRIVATE_RT" ]; then
  handle_error "Failed to create private route table"
fi

CREATED_RESOURCES+=("ROUTE_TABLE:$PRIVATE_RT")
echo "Private route table created with ID: $PRIVATE_RT"

# Associate private subnets with private route table
echo "Associating private subnet in $AZ1 with private route table..."
PRIVATE_RT_ASSOC_1=$(aws ec2 associate-route-table --route-table-id "$PRIVATE_RT" --
subnet-id "$PRIVATE_SUBNET_AZ1" --query 'AssociationId' --output text)

if [ -z "$PRIVATE_RT_ASSOC_1" ]; then
  handle_error "Failed to associate private subnet in AZ1 with private route table"
fi

CREATED_RESOURCES+=("ROUTE_TABLE_ASSOCIATION:$PRIVATE_RT_ASSOC_1")

echo "Associating private subnet in $AZ2 with private route table..."
PRIVATE_RT_ASSOC_2=$(aws ec2 associate-route-table --route-table-id "$PRIVATE_RT" --
subnet-id "$PRIVATE_SUBNET_AZ2" --query 'AssociationId' --output text)

if [ -z "$PRIVATE_RT_ASSOC_2" ]; then
  handle_error "Failed to associate private subnet in AZ2 with private route table"
fi

CREATED_RESOURCES+=("ROUTE_TABLE_ASSOCIATION:$PRIVATE_RT_ASSOC_2")

# Allocate Elastic IP for NAT Gateway
echo "Allocating Elastic IP for NAT Gateway..."
EIP_ALLOC=$(aws ec2 allocate-address --domain vpc --query 'AllocationId' --output
 text)

if [ -z "$EIP_ALLOC" ]; then
  handle_error "Failed to allocate Elastic IP"
fi

CREATED_RESOURCES+=("EIP:$EIP_ALLOC")
```

```
echo "Elastic IP allocated with ID: $EIP_ALLOC"

# Create NAT Gateway
echo "Creating NAT Gateway in public subnet in $AZ1..."
NAT_GW=$(aws ec2 create-nat-gateway \
  --subnet-id "$PUBLIC_SUBNET_AZ1" \
  --allocation-id "$EIP_ALLOC" \
  --tag-specifications
 'ResourceType=natgateway,Tags=[{Key=Name,Value=MyNATGateway}]' \
  --query 'NatGateway.NatGatewayId' \
  --output text)

if [ -z "$NAT_GW" ]; then
  handle_error "Failed to create NAT Gateway"
fi

CREATED_RESOURCES+=("NAT_GATEWAY:$NAT_GW")
echo "NAT Gateway created with ID: $NAT_GW"

# Wait for NAT Gateway to be available
echo "Waiting for NAT Gateway to be available..."
aws ec2 wait nat-gateway-available --nat-gateway-ids "$NAT_GW" || handle_error "NAT
 Gateway did not become available"

# Add route to NAT Gateway in private route table
echo "Adding route to NAT Gateway in private route table..."
aws ec2 create-route --route-table-id "$PRIVATE_RT" --destination-cidr-block
 0.0.0.0/0 --nat-gateway-id "$NAT_GW" || handle_error "Failed to add route to NAT
 Gateway"

# Enable auto-assign public IP for instances in public subnets
echo "Enabling auto-assign public IP for instances in public subnet in $AZ1..."
aws ec2 modify-subnet-attribute --subnet-id "$PUBLIC_SUBNET_AZ1" --map-public-ip-on-
launch || handle_error "Failed to enable auto-assign public IP for public subnet in
 AZ1"

echo "Enabling auto-assign public IP for instances in public subnet in $AZ2..."
aws ec2 modify-subnet-attribute --subnet-id "$PUBLIC_SUBNET_AZ2" --map-public-ip-on-
launch || handle_error "Failed to enable auto-assign public IP for public subnet in
 AZ2"

# Create security group for web servers
echo "Creating security group for web servers..."
WEB_SG=$(aws ec2 create-security-group \
```

```
  --group-name "WebServerSG-$(date +%s)" \
  --description "Security group for web servers" \
  --vpc-id "$VPC_ID" \
  --query 'GroupId' \
  --output text)

if [ -z "$WEB_SG" ]; then
  handle_error "Failed to create security group for web servers"
fi

CREATED_RESOURCES+=("SECURITY_GROUP:$WEB_SG")
echo "Security group for web servers created with ID: $WEB_SG"

# Allow HTTP and HTTPS traffic
echo "Allowing HTTP traffic to web servers security group..."
aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id "$WEB_SG" --protocol tcp --port
 80 --cidr 0.0.0.0/0 || handle_error "Failed to allow HTTP traffic"

echo "Allowing HTTPS traffic to web servers security group..."
aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id "$WEB_SG" --protocol tcp --port
 443 --cidr 0.0.0.0/0 || handle_error "Failed to allow HTTPS traffic"

# Note: In a production environment, you should restrict the source IP ranges for
 security
echo "NOTE: In a production environment, you should restrict the source IP ranges
 for HTTP and HTTPS traffic"

# Create security group for database servers
echo "Creating security group for database servers..."
DB_SG=$(aws ec2 create-security-group \
  --group-name "DBServerSG-$(date +%s)" \
  --description "Security group for database servers" \
  --vpc-id "$VPC_ID" \
  --query 'GroupId' \
  --output text)

if [ -z "$DB_SG" ]; then
  handle_error "Failed to create security group for database servers"
fi

CREATED_RESOURCES+=("SECURITY_GROUP:$DB_SG")
echo "Security group for database servers created with ID: $DB_SG"

# Allow MySQL/Aurora traffic from web servers only
```

```
echo "Allowing MySQL/Aurora traffic from web servers to database servers..."
aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id "$DB_SG" --protocol tcp --
port 3306 --source-group "$WEB_SG" || handle_error "Failed to allow MySQL/Aurora
 traffic"

# Verify VPC configuration
echo "Verifying VPC configuration..."
echo "VPC:"
aws ec2 describe-vpcs --vpc-id "$VPC_ID" || handle_error "Failed to describe VPC"

echo "Subnets:"
aws ec2 describe-subnets --filters "Name=vpc-id,Values=$VPC_ID" || handle_error
 "Failed to describe subnets"

echo "Route tables:"
aws ec2 describe-route-tables --filters "Name=vpc-id,Values=$VPC_ID" || handle_error
 "Failed to describe route tables"

echo "Internet gateway:"
aws ec2 describe-internet-gateways --filters "Name=attachment.vpc-id,Values=$VPC_ID"
 || handle_error "Failed to describe Internet Gateway"

echo "NAT gateway:"
aws ec2 describe-nat-gateways --filter "Name=vpc-id,Values=$VPC_ID" || handle_error
 "Failed to describe NAT Gateway"

echo "Security groups:"
aws ec2 describe-security-groups --filters "Name=vpc-id,Values=$VPC_ID" ||
 handle_error "Failed to describe security groups"

echo ""
# Summary of created resources
echo "VPC creation completed successfully!"
echo "Summary of created resources:"
echo "- VPC: $VPC_ID"
echo "- Public Subnet in $AZ1: $PUBLIC_SUBNET_AZ1"
echo "- Public Subnet in $AZ2: $PUBLIC_SUBNET_AZ2"
echo "- Private Subnet in $AZ1: $PRIVATE_SUBNET_AZ1"
echo "- Private Subnet in $AZ2: $PRIVATE_SUBNET_AZ2"
echo "- Internet Gateway: $IGW_ID"
echo "- Public Route Table: $PUBLIC_RT"
echo "- Private Route Table: $PRIVATE_RT"
echo "- Elastic IP: $EIP_ALLOC"
echo "- NAT Gateway: $NAT_GW"
```

```
echo "- Web Servers Security Group: $WEB_SG"
echo "- Database Servers Security Group: $DB_SG"

# Deploy EC2 instances
echo ""
echo "Deploying EC2 instances..."

# Create key pair for SSH access
KEY_NAME="vpc-tutorial-key-$(date +%s)"
echo "Creating key pair $KEY_NAME..."
aws ec2 create-key-pair --key-name "$KEY_NAME" --query 'KeyMaterial' --output text >
 "${KEY_NAME}.pem" || handle_error "Failed to create key pair"
chmod 400 "${KEY_NAME}.pem"
echo "Key pair saved to ${KEY_NAME}.pem"
CREATED_RESOURCES+=("KEY_PAIR:$KEY_NAME")

# Get latest Amazon Linux 2 AMI
echo "Getting latest Amazon Linux 2 AMI..."
AMI_ID=$(aws ec2 describe-images --owners amazon \
  --filters "Name=name,Values=amzn2-ami-hvm-*-x86_64-gp2"
 "Name=state,Values=available" \
  --query "sort_by(Images, &CreationDate)[-1].ImageId" --output text) ||
 handle_error "Failed to get AMI"
echo "Using AMI: $AMI_ID"

# Launch web server in public subnet
echo "Launching web server in public subnet..."
WEB_INSTANCE=$(aws ec2 run-instances \
  --image-id "$AMI_ID" \
  --count 1 \
  --instance-type t2.micro \
  --key-name "$KEY_NAME" \
  --security-group-ids "$WEB_SG" \
  --subnet-id "$PUBLIC_SUBNET_AZ1" \
  --associate-public-ip-address \
  --user-data '#!/bin/bash
    yum update -y
    yum install -y httpd
    systemctl start httpd
    systemctl enable httpd
    echo "<h1>Hello from $(hostname -f) in the public subnet</h1>" > /var/www/html/
index.html' \
  --tag-specifications 'ResourceType=instance,Tags=[{Key=Name,Value=WebServer}]' \
  --query 'Instances[0].InstanceId' \
```

```
  --output text) || handle_error "Failed to launch web server"
echo "Web server instance created with ID: $WEB_INSTANCE"
CREATED_RESOURCES+=("INSTANCE:$WEB_INSTANCE")

# Wait for web server to be running
echo "Waiting for web server to be running..."
aws ec2 wait instance-running --instance-ids "$WEB_INSTANCE"

# Get web server public IP
WEB_PUBLIC_IP=$(aws ec2 describe-instances --instance-ids "$WEB_INSTANCE" \
  --query 'Reservations[0].Instances[0].PublicIpAddress' --output text)
echo "Web server public IP: $WEB_PUBLIC_IP"
echo "You can access the web server at: http://$WEB_PUBLIC_IP"

# Launch database server in private subnet
echo "Launching database server in private subnet..."
DB_INSTANCE=$(aws ec2 run-instances \
  --image-id "$AMI_ID" \
  --count 1 \
  --instance-type t2.micro \
  --key-name "$KEY_NAME" \
  --security-group-ids "$DB_SG" \
  --subnet-id "$PRIVATE_SUBNET_AZ1" \
  --user-data '#!/bin/bash
    yum update -y
    yum install -y mariadb-server
    systemctl start mariadb
    systemctl enable mariadb' \
  --tag-specifications 'ResourceType=instance,Tags=[{Key=Name,Value=DBServer}]' \
  --query 'Instances[0].InstanceId' \
  --output text) || handle_error "Failed to launch database server"
echo "Database server instance created with ID: $DB_INSTANCE"
CREATED_RESOURCES+=("INSTANCE:$DB_INSTANCE")

# Wait for database server to be running
echo "Waiting for database server to be running..."
aws ec2 wait instance-running --instance-ids "$DB_INSTANCE"

# Get database server private IP
DB_PRIVATE_IP=$(aws ec2 describe-instances --instance-ids "$DB_INSTANCE" \
  --query 'Reservations[0].Instances[0].PrivateIpAddress' --output text)
echo "Database server private IP: $DB_PRIVATE_IP"

echo "EC2 instances deployed successfully!"
```

```
echo "- Web Server (Public): $WEB_INSTANCE ($WEB_PUBLIC_IP)"
echo "- Database Server (Private): $DB_INSTANCE ($DB_PRIVATE_IP)"
echo ""
echo "Note: To connect to the web server: ssh -i ${KEY_NAME}.pem ec2-user@
$WEB_PUBLIC_IP"
echo "To connect to the database server, you must first connect to the web server,
 then use it as a bastion host."
echo "============================================="
echo "CLEANUP CONFIRMATION"
echo "============================================="
echo "Do you want to clean up all created resources? (y/n): "
read -r CLEANUP_CHOICE
if [[ "$CLEANUP_CHOICE" =~ ^[Yy]$ ]]; then
  echo "Cleaning up resources..."
  cleanup_resources
  echo "All resources have been cleaned up."
else
  echo "Resources will not be cleaned up. You can manually clean them up later."
fi

echo "Script completed at $(date)"
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの以下のトピックを参照してください。
  - AllocateAddress
  - AssociateRouteTable
  - AttachInternetGateway
  - AuthorizeSecurityGroupIngress
  - CreateInternetGateway
  - :CreateKeyPair
  - CreateNatGateway
  - CreateRoute
  - CreateRouteTable
  - CreateSecurityGroup
  - CreateSubnet
  - CreateVpc
  - DeleteInternetGateway

- :DeleteKeyPair
- DeleteNatGateway
- DeleteRouteTable
- DeleteSecurityGroup
- DeleteSubnet
- DeleteVpc
- DescribeAvailabilityZones
- DescribeImages
- DescribeInstances
- DescribeInternetGateways
- DescribeNatGateways
- DescribeRouteTables
- DescribeSecurityGroups
- DescribeSubnets
- DescribeVpcs
- DetachInternetGateway
- DisassociateRouteTable
- ModifySubnetAttribute
- ModifyVpcAttribute
- ReleaseAddress
- RunInstances
- TerminateInstances

Transit Gateway を開始する

次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

- DNS サポートとデフォルトのルートテーブル設定を使用して Transit Gateway を作成する
- Transit Gateway が使用可能になるまで待機する
- サブネットを使用して Transit Gateway に 2 つの VPC をアタッチする
- VPC アタッチメントが使用可能になるまで待機する
- Transit Gateway を介して VPC の間にルートを追加する

- VPC リソース間の接続をテストする
- ルート、アタッチメント、Transit Gateway などのリソースをクリーンアップする

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。デベロッパーチュートリアルのサンプルレポジトリで用例一覧を検索し、設定と実行の方法を確認してください。

```
#!/bin/bash

# Amazon VPC Transit Gateway CLI Script
# This script demonstrates how to create a transit gateway and connect two VPCs
# Modified to work with older AWS CLI versions that don't support transit gateway
 wait commands

# Error handling
set -e
LOG_FILE="transit-gateway-tutorial.log"
exec > >(tee -a "$LOG_FILE") 2>&1

# Function to wait for transit gateway to be available
wait_for_tgw() {
  local tgw_id=$1
  echo "Waiting for Transit Gateway $tgw_id to become available..."

  while true; do
    status=$(aws ec2 describe-transit-gateways --transit-gateway-ids "$tgw_id" --
query "TransitGateways[0].State" --output text)
    echo "Current status: $status"

    if [ "$status" = "available" ]; then
      echo "Transit Gateway is now available"
      break
    fi

    echo "Waiting for transit gateway to become available. Current state: $status"
    sleep 10
  done
```

```
}

# Function to wait for transit gateway attachment to be available
wait_for_tgw_attachment() {
  local attachment_id=$1
  echo "Waiting for Transit Gateway Attachment $attachment_id to become
 available..."

  while true; do
    status=$(aws ec2 describe-transit-gateway-vpc-attachments --transit-gateway-
attachment-ids "$attachment_id" --query "TransitGatewayVpcAttachments[0].State" --
output text)
    echo "Current status: $status"

    if [ "$status" = "available" ]; then
      echo "Transit Gateway Attachment is now available"
      break
    fi

    echo "Waiting for transit gateway attachment to become available. Current state:
 $status"
    sleep 10
  done
}

# Function to wait for transit gateway attachment to be deleted
wait_for_tgw_attachment_deleted() {
  local attachment_id=$1
  echo "Waiting for Transit Gateway Attachment $attachment_id to be deleted..."

  while true; do
    # Check if the attachment still exists
    count=$(aws ec2 describe-transit-gateway-vpc-attachments --filters
 "Name=transit-gateway-attachment-id,Values=$attachment_id" --query
 "length(TransitGatewayVpcAttachments)" --output text)

    if [ "$count" = "0" ]; then
      echo "Transit Gateway Attachment has been deleted"
      break
    fi

    status=$(aws ec2 describe-transit-gateway-vpc-attachments --transit-gateway-
attachment-ids "$attachment_id" --query "TransitGatewayVpcAttachments[0].State" --
output text 2>/dev/null || echo "deleted")
```

```
    if [ "$status" = "deleted" ]; then
      echo "Transit Gateway Attachment has been deleted"
      break
    fi

    echo "Waiting for transit gateway attachment to be deleted. Current state:
 $status"
    sleep 10
  done
}

# Function to clean up resources
cleanup() {
  echo "Error occurred. Cleaning up resources..."

  # Delete resources in reverse order
  if [ ! -z "$TGW_ATTACHMENT_1_ID" ]; then
    echo "Deleting Transit Gateway VPC Attachment 1: $TGW_ATTACHMENT_1_ID"
    aws ec2 delete-transit-gateway-vpc-attachment --transit-gateway-attachment-id
 "$TGW_ATTACHMENT_1_ID" || true
    wait_for_tgw_attachment_deleted "$TGW_ATTACHMENT_1_ID" || true
  fi

  if [ ! -z "$TGW_ATTACHMENT_2_ID" ]; then
    echo "Deleting Transit Gateway VPC Attachment 2: $TGW_ATTACHMENT_2_ID"
    aws ec2 delete-transit-gateway-vpc-attachment --transit-gateway-attachment-id
 "$TGW_ATTACHMENT_2_ID" || true
    wait_for_tgw_attachment_deleted "$TGW_ATTACHMENT_2_ID" || true
  fi

  if [ ! -z "$TGW_ID" ]; then
    echo "Deleting Transit Gateway: $TGW_ID"
    aws ec2 delete-transit-gateway --transit-gateway-id "$TGW_ID" || true
  fi

  exit 1
}

# Set up trap for error handling
trap cleanup ERR

echo "=== Amazon VPC Transit Gateway Tutorial ==="
echo "This script will create a transit gateway and connect two VPCs"
```

```
echo ""

# Get a valid availability zone dynamically
echo "Getting available AZ in current region..."
AZ=$(aws ec2 describe-availability-zones --query "AvailabilityZones[0].ZoneName" --
output text)
echo "Using availability zone: $AZ"

# Check if VPCs exist
echo "Checking for existing VPCs..."
VPC1_ID=$(aws ec2 describe-vpcs --filters "Name=tag:Name,Values=VPC1" --query
 "Vpcs[0].VpcId" --output text)
VPC2_ID=$(aws ec2 describe-vpcs --filters "Name=tag:Name,Values=VPC2" --query
 "Vpcs[0].VpcId" --output text)

if [ "$VPC1_ID" == "None" ] || [ -z "$VPC1_ID" ]; then
  echo "Creating VPC1..."
  VPC1_ID=$(aws ec2 create-vpc --cidr-block 10.1.0.0/16 --tag-specifications
 'ResourceType=vpc,Tags=[{Key=Name,Value=VPC1}]' --query Vpc.VpcId --output text)
  echo "Created VPC1: $VPC1_ID"

  # Create a subnet in VPC1
  echo "Creating subnet in VPC1..."
  SUBNET1_ID=$(aws ec2 create-subnet --vpc-id "$VPC1_ID" --cidr-
block 10.1.0.0/24 --availability-zone "$AZ" --tag-specifications
 'ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=VPC1-Subnet}]' --query Subnet.SubnetId
 --output text)
  echo "Created subnet in VPC1: $SUBNET1_ID"
else
  echo "Using existing VPC1: $VPC1_ID"
  SUBNET1_ID=$(aws ec2 describe-subnets --filters "Name=vpc-id,Values=$VPC1_ID" --
query "Subnets[0].SubnetId" --output text)
  if [ "$SUBNET1_ID" == "None" ] || [ -z "$SUBNET1_ID" ]; then
    echo "Creating subnet in VPC1..."
    SUBNET1_ID=$(aws ec2 create-subnet --vpc-id "$VPC1_ID" --cidr-
block 10.1.0.0/24 --availability-zone "$AZ" --tag-specifications
 'ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=VPC1-Subnet}]' --query Subnet.SubnetId
 --output text)
    echo "Created subnet in VPC1: $SUBNET1_ID"
  else
    echo "Using existing subnet in VPC1: $SUBNET1_ID"
  fi
fi
```

```
if [ "$VPC2_ID" == "None" ] || [ -z "$VPC2_ID" ]; then
  echo "Creating VPC2..."
  VPC2_ID=$(aws ec2 create-vpc --cidr-block 10.2.0.0/16 --tag-specifications
 'ResourceType=vpc,Tags=[{Key=Name,Value=VPC2}]' --query Vpc.VpcId --output text)
  echo "Created VPC2: $VPC2_ID"

  # Create a subnet in VPC2
  echo "Creating subnet in VPC2..."
  SUBNET2_ID=$(aws ec2 create-subnet --vpc-id "$VPC2_ID" --cidr-
block 10.2.0.0/24 --availability-zone "$AZ" --tag-specifications
 'ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=VPC2-Subnet}]' --query Subnet.SubnetId
 --output text)
  echo "Created subnet in VPC2: $SUBNET2_ID"
else
  echo "Using existing VPC2: $VPC2_ID"
  SUBNET2_ID=$(aws ec2 describe-subnets --filters "Name=vpc-id,Values=$VPC2_ID" --
query "Subnets[0].SubnetId" --output text)
  if [ "$SUBNET2_ID" == "None" ] || [ -z "$SUBNET2_ID" ]; then
    echo "Creating subnet in VPC2..."
    SUBNET2_ID=$(aws ec2 create-subnet --vpc-id "$VPC2_ID" --cidr-
block 10.2.0.0/24 --availability-zone "$AZ" --tag-specifications
 'ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=VPC2-Subnet}]' --query Subnet.SubnetId
 --output text)
    echo "Created subnet in VPC2: $SUBNET2_ID"
  else
    echo "Using existing subnet in VPC2: $SUBNET2_ID"
  fi
fi

# Get route tables for each VPC
RTB1_ID=$(aws ec2 describe-route-tables --filters "Name=vpc-id,Values=$VPC1_ID" --
query "RouteTables[0].RouteTableId" --output text)
RTB2_ID=$(aws ec2 describe-route-tables --filters "Name=vpc-id,Values=$VPC2_ID" --
query "RouteTables[0].RouteTableId" --output text)

echo "Route table for VPC1: $RTB1_ID"
echo "Route table for VPC2: $RTB2_ID"

# Step 1: Create the transit gateway
echo "Creating Transit Gateway..."
TGW_ID=$(aws ec2 create-transit-gateway \
  --description "My Transit Gateway" \
```

```
  --options
 AmazonSideAsn=64512,AutoAcceptSharedAttachments=disable,DefaultRouteTableAssociation=enable
 \
  --tag-specifications 'ResourceType=transit-
gateway,Tags=[{Key=Name,Value=MyTransitGateway}]' \
  --query TransitGateway.TransitGatewayId \
  --output text)

echo "Created Transit Gateway: $TGW_ID"

# Wait for the transit gateway to become available
wait_for_tgw "$TGW_ID"

# Step 2: Attach VPCs to the transit gateway
echo "Attaching VPC1 to Transit Gateway..."
TGW_ATTACHMENT_1_ID=$(aws ec2 create-transit-gateway-vpc-attachment \
  --transit-gateway-id "$TGW_ID" \
  --vpc-id "$VPC1_ID" \
  --subnet-ids "$SUBNET1_ID" \
  --tag-specifications 'ResourceType=transit-gateway-
attachment,Tags=[{Key=Name,Value=VPC1-Attachment}]' \
  --query TransitGatewayVpcAttachment.TransitGatewayAttachmentId \
  --output text)

echo "Created Transit Gateway VPC Attachment for VPC1: $TGW_ATTACHMENT_1_ID"

echo "Attaching VPC2 to Transit Gateway..."
TGW_ATTACHMENT_2_ID=$(aws ec2 create-transit-gateway-vpc-attachment \
  --transit-gateway-id "$TGW_ID" \
  --vpc-id "$VPC2_ID" \
  --subnet-ids "$SUBNET2_ID" \
  --tag-specifications 'ResourceType=transit-gateway-
attachment,Tags=[{Key=Name,Value=VPC2-Attachment}]' \
  --query TransitGatewayVpcAttachment.TransitGatewayAttachmentId \
  --output text)

echo "Created Transit Gateway VPC Attachment for VPC2: $TGW_ATTACHMENT_2_ID"

# Wait for the attachments to become available
wait_for_tgw_attachment "$TGW_ATTACHMENT_1_ID"
wait_for_tgw_attachment "$TGW_ATTACHMENT_2_ID"

# Step 3: Add routes between the transit gateway and VPCs
echo "Adding route from VPC1 to VPC2 via Transit Gateway..."
```

```
aws ec2 create-route \
  --route-table-id "$RTB1_ID" \
  --destination-cidr-block 10.2.0.0/16 \
  --transit-gateway-id "$TGW_ID"

echo "Adding route from VPC2 to VPC1 via Transit Gateway..."
aws ec2 create-route \
  --route-table-id "$RTB2_ID" \
  --destination-cidr-block 10.1.0.0/16 \
  --transit-gateway-id "$TGW_ID"

echo "Routes added successfully"

# Step 4: Display information for testing
echo ""
echo "=== Transit Gateway Setup Complete ==="
echo "Transit Gateway ID: $TGW_ID"
echo "VPC1 ID: $VPC1_ID"
echo "VPC2 ID: $VPC2_ID"
echo ""
echo "To test connectivity:"
echo "1. Launch an EC2 instance in each VPC"
echo "2. Configure security groups to allow ICMP traffic"
echo "3. Connect to one instance and ping the other instance's private IP"
echo ""

# Prompt user before cleanup
read -p "Press Enter to view created resources, or Ctrl+C to exit without
 cleanup..."

echo ""
echo "=== Resources Created ==="
echo "Transit Gateway: $TGW_ID"
echo "VPC1: $VPC1_ID"
echo "VPC2: $VPC2_ID"
echo "Subnet in VPC1: $SUBNET1_ID"
echo "Subnet in VPC2: $SUBNET2_ID"
echo "Transit Gateway Attachment for VPC1: $TGW_ATTACHMENT_1_ID"
echo "Transit Gateway Attachment for VPC2: $TGW_ATTACHMENT_2_ID"
echo ""

read -p "Do you want to clean up these resources? (y/n): " CLEANUP_CONFIRM
if [[ $CLEANUP_CONFIRM == "y" || $CLEANUP_CONFIRM == "Y" ]]; then
  echo "Starting cleanup..."
```

```
  # Delete routes
  echo "Deleting routes..."
  aws ec2 delete-route --route-table-id "$RTB1_ID" --destination-cidr-block
 10.2.0.0/16
  aws ec2 delete-route --route-table-id "$RTB2_ID" --destination-cidr-block
 10.1.0.0/16

  # Delete transit gateway attachments
  echo "Deleting Transit Gateway VPC Attachment for VPC1: $TGW_ATTACHMENT_1_ID"
  aws ec2 delete-transit-gateway-vpc-attachment --transit-gateway-attachment-id
 "$TGW_ATTACHMENT_1_ID"

  echo "Deleting Transit Gateway VPC Attachment for VPC2: $TGW_ATTACHMENT_2_ID"
  aws ec2 delete-transit-gateway-vpc-attachment --transit-gateway-attachment-id
 "$TGW_ATTACHMENT_2_ID"

  # Wait for attachments to be deleted
  wait_for_tgw_attachment_deleted "$TGW_ATTACHMENT_1_ID"
  wait_for_tgw_attachment_deleted "$TGW_ATTACHMENT_2_ID"

  # Delete transit gateway
  echo "Deleting Transit Gateway: $TGW_ID"
  aws ec2 delete-transit-gateway --transit-gateway-id "$TGW_ID"

  echo "Cleanup completed successfully"
else
  echo "Skipping cleanup. Resources will continue to incur charges until manually
 deleted."
fi

echo "Tutorial completed. See $LOG_FILE for detailed logs."
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの以下のトピックを参照してください。
  - CreateRoute
  - CreateSubnet
  - CreateTransitGateway
  - CreateTransitGatewayVpcAttachment
  - CreateVpc

- DeleteRoute
- DeleteTransitGateway
- DeleteTransitGatewayVpcAttachment
- DescribeAvailabilityZones
- DescribeRouteTables
- DescribeSubnets
- DescribeTransitGatewayAttachments
- DescribeTransitGatewayVpcAttachments
- DescribeTransitGateways
- DescribeVpcs

VPC IPAM の開始方法

次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

- CLI を使用して Amazon VPC IP Address Manager (IPAM) をセットアップおよび設定します。
- オペレーションリージョン (例: us-east-1、us-west-2) がある IPAM を作成します。
- IPAM のプライベートスコープ ID を取得します。
- IPv4 プール (最上位、リージョン、開発プール) の階層構造を作成します。
- CIDR ブロックを各プールにプロビジョニングします (例: 10.0.0.0/8、10.0.0.0/16、10.0.0.0/24)。
- IPAM プールから割り当てられた CIDR を使用して VPC を作成します。
- IPAM プールの割り当てと VPC の作成を確認します。
- アクセス許可エラー、CIDR 割り当ての失敗、依存関係違反などの一般的な問題をトラブルシューティングします。
- 不要な料金が発生しないように、IPAM リソース (VPC、プール、CIDR、IPAM) をクリーンアップします。
- 高度な IPAM 機能の次のステップについて説明します。

## Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。デベロッパーチュートリアルのサンプルレポジトリで用例一覧を検索し、設定と実行の方法を確認してください。

```
#!/bin/bash

# IPAM Getting Started CLI Script - Version 7
# This script creates an IPAM, creates a hierarchy of IP address pools, and
 allocates a CIDR to a VPC
# Fixed to correctly identify the private scope ID, wait for resources to be
 available, add locale to development pool,
# use the correct parameter names for VPC creation, and wait for CIDR provisioning
 to complete

# Set up logging
LOG_FILE="ipam_script.log"
exec > >(tee -a "$LOG_FILE") 2>&1

echo "Starting IPAM setup script at $(date)"
echo "All commands and outputs will be logged to $LOG_FILE"

# Function to handle errors
handle_error() {
    echo "ERROR: $1"
    echo "Attempting to clean up resources..."
    cleanup_resources
    exit 1
}

# Function to clean up resources
cleanup_resources() {
    echo ""
    echo "========================================="
    echo "RESOURCES CREATED:"
    echo "========================================="

    if [ -n "$VPC_ID" ]; then
```

```
        echo "VPC: $VPC_ID"
    fi

    if [ -n "$DEV_POOL_ID" ]; then
        echo "Development Pool: $DEV_POOL_ID"
    fi

    if [ -n "$REGIONAL_POOL_ID" ]; then
        echo "Regional Pool: $REGIONAL_POOL_ID"
    fi

    if [ -n "$TOP_POOL_ID" ]; then
        echo "Top-level Pool: $TOP_POOL_ID"
    fi

    if [ -n "$IPAM_ID" ]; then
        echo "IPAM: $IPAM_ID"
    fi

    echo ""
    echo "========================================="
    echo "CLEANUP CONFIRMATION"
    echo "========================================="
    echo "Do you want to clean up all created resources? (y/n): "
    read -r CLEANUP_CHOICE

    if [[ "$CLEANUP_CHOICE" =~ ^[Yy]$ ]]; then
        echo "Starting cleanup..."

        # Delete resources in reverse order of creation to handle dependencies

        if [ -n "$VPC_ID" ]; then
            echo "Deleting VPC: $VPC_ID"
            aws ec2 delete-vpc --vpc-id "$VPC_ID" || echo "Failed to delete VPC"
            echo "Waiting for VPC to be deleted..."
            sleep 10
        fi

        if [ -n "$DEV_POOL_ID" ]; then
            echo "Deleting Development Pool: $DEV_POOL_ID"
            # First deprovision any CIDRs from the pool
            CIDRS=$(aws ec2 get-ipam-pool-cidrs --ipam-pool-id "$DEV_POOL_ID" --
query 'IpamPoolCidrs[].Cidr' --output text)
            for CIDR in $CIDRS; do
```

```
                echo "Deprovisioning CIDR $CIDR from Development Pool"
                aws ec2 deprovision-ipam-pool-cidr --ipam-pool-id "$DEV_POOL_ID" --
cidr "$CIDR" || echo "Failed to deprovision CIDR $CIDR"
                sleep 5
            done
            aws ec2 delete-ipam-pool --ipam-pool-id "$DEV_POOL_ID" || echo "Failed
 to delete Development Pool"
            echo "Waiting for Development Pool to be deleted..."
            sleep 10
        fi

        if [ -n "$REGIONAL_POOL_ID" ]; then
            echo "Deleting Regional Pool: $REGIONAL_POOL_ID"
            # First deprovision any CIDRs from the pool
            CIDRS=$(aws ec2 get-ipam-pool-cidrs --ipam-pool-id "$REGIONAL_POOL_ID"
 --query 'IpamPoolCidrs[].Cidr' --output text)
            for CIDR in $CIDRS; do
                echo "Deprovisioning CIDR $CIDR from Regional Pool"
                aws ec2 deprovision-ipam-pool-cidr --ipam-pool-id
 "$REGIONAL_POOL_ID" --cidr "$CIDR" || echo "Failed to deprovision CIDR $CIDR"
                sleep 5
            done
            aws ec2 delete-ipam-pool --ipam-pool-id "$REGIONAL_POOL_ID" || echo
 "Failed to delete Regional Pool"
            echo "Waiting for Regional Pool to be deleted..."
            sleep 10
        fi

        if [ -n "$TOP_POOL_ID" ]; then
            echo "Deleting Top-level Pool: $TOP_POOL_ID"
            # First deprovision any CIDRs from the pool
            CIDRS=$(aws ec2 get-ipam-pool-cidrs --ipam-pool-id "$TOP_POOL_ID" --
query 'IpamPoolCidrs[].Cidr' --output text)
            for CIDR in $CIDRS; do
                echo "Deprovisioning CIDR $CIDR from Top-level Pool"
                aws ec2 deprovision-ipam-pool-cidr --ipam-pool-id "$TOP_POOL_ID" --
cidr "$CIDR" || echo "Failed to deprovision CIDR $CIDR"
                sleep 5
            done
            aws ec2 delete-ipam-pool --ipam-pool-id "$TOP_POOL_ID" || echo "Failed
 to delete Top-level Pool"
            echo "Waiting for Top-level Pool to be deleted..."
            sleep 10
        fi
```

```
        if [ -n "$IPAM_ID" ]; then
            echo "Deleting IPAM: $IPAM_ID"
            aws ec2 delete-ipam --ipam-id "$IPAM_ID" || echo "Failed to delete IPAM"
        fi

        echo "Cleanup completed."
    else
        echo "Cleanup skipped. Resources will remain in your account."
    fi
}

# Function to wait for a pool to be in the 'create-complete' state
wait_for_pool() {
    local pool_id=$1
    local max_attempts=30
    local attempt=1
    local state=""

    echo "Waiting for pool $pool_id to be available..."

    while [ $attempt -le $max_attempts ]; do
        state=$(aws ec2 describe-ipam-pools --ipam-pool-ids "$pool_id" --query
 'IpamPools[0].State' --output text)

        if [ "$state" = "create-complete" ]; then
            echo "Pool $pool_id is now available (state: $state)"
            return 0
        fi

        echo "Attempt $attempt/$max_attempts: Pool $pool_id is in state: $state.
 Waiting..."
        sleep 10
        ((attempt++))
    done

    echo "Timed out waiting for pool $pool_id to be available"
    return 1
}

# Function to wait for a CIDR to be fully provisioned
wait_for_cidr_provisioning() {
    local pool_id=$1
    local cidr=$2
```

```
    local max_attempts=30
    local attempt=1
    local state=""

    echo "Waiting for CIDR $cidr to be fully provisioned in pool $pool_id..."

    while [ $attempt -le $max_attempts ]; do
        state=$(aws ec2 get-ipam-pool-cidrs --ipam-pool-id "$pool_id" --query
 "IpamPoolCidrs[?Cidr=='$cidr'].State" --output text)

        if [ "$state" = "provisioned" ]; then
            echo "CIDR $cidr is now fully provisioned (state: $state)"
            return 0
        fi

        echo "Attempt $attempt/$max_attempts: CIDR $cidr is in state: $state.
 Waiting..."
        sleep 10
        ((attempt++))
    done

    echo "Timed out waiting for CIDR $cidr to be provisioned"
    return 1
}

# Step 1: Create an IPAM
echo "Creating IPAM..."
IPAM_RESULT=$(aws ec2 create-ipam \
    --description "My IPAM" \
    --operating-regions RegionName=us-east-1 RegionName=us-west-2)

if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to create IPAM"
fi

IPAM_ID=$(echo "$IPAM_RESULT" | grep -o '"IpamId": "[^"]*' | cut -d'"' -f4)
echo "IPAM created with ID: $IPAM_ID"

# Wait for IPAM to be created and available
echo "Waiting for IPAM to be available..."
sleep 20

# Step 2: Get the IPAM Scope ID - FIXED to correctly identify the private scope
echo "Getting IPAM Scope ID..."
```

```
SCOPE_RESULT=$(aws ec2 describe-ipams --ipam-id "$IPAM_ID")

if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to get IPAM details"
fi

# Extract the private scope ID directly from the IPAM details
PRIVATE_SCOPE_ID=$(echo "$SCOPE_RESULT" | grep -o '"PrivateDefaultScopeId": "[^"]*'
 | cut -d'"' -f4)
echo "Private Scope ID: $PRIVATE_SCOPE_ID"

if [ -z "$PRIVATE_SCOPE_ID" ]; then
    handle_error "Failed to get Private Scope ID"
fi

# Step 3: Create a Top-Level IPv4 Pool
echo "Creating Top-level IPv4 Pool..."
TOP_POOL_RESULT=$(aws ec2 create-ipam-pool \
    --ipam-scope-id "$PRIVATE_SCOPE_ID" \
    --address-family ipv4 \
    --description "Top-level pool")

if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to create Top-level Pool"
fi

TOP_POOL_ID=$(echo "$TOP_POOL_RESULT" | grep -o '"IpamPoolId": "[^"]*' | cut -d'"' -
f4)
echo "Top-level Pool created with ID: $TOP_POOL_ID"

# Wait for the top-level pool to be available
if ! wait_for_pool "$TOP_POOL_ID"; then
    handle_error "Top-level Pool did not become available in time"
fi

# Provision CIDR to the top-level pool
echo "Provisioning CIDR to Top-level Pool..."
TOP_POOL_CIDR="10.0.0.0/8"
PROVISION_RESULT=$(aws ec2 provision-ipam-pool-cidr \
    --ipam-pool-id "$TOP_POOL_ID" \
    --cidr "$TOP_POOL_CIDR")

if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to provision CIDR to Top-level Pool"
```

```
fi

echo "$PROVISION_RESULT"

# Wait for the CIDR to be fully provisioned
if ! wait_for_cidr_provisioning "$TOP_POOL_ID" "$TOP_POOL_CIDR"; then
    handle_error "CIDR provisioning to Top-level Pool did not complete in time"
fi

# Step 4: Create a Regional IPv4 Pool
echo "Creating Regional IPv4 Pool..."
REGIONAL_POOL_RESULT=$(aws ec2 create-ipam-pool \
    --ipam-scope-id "$PRIVATE_SCOPE_ID" \
    --source-ipam-pool-id "$TOP_POOL_ID" \
    --locale us-east-1 \
    --address-family ipv4 \
    --description "Regional pool in us-east-1")

if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to create Regional Pool"
fi

REGIONAL_POOL_ID=$(echo "$REGIONAL_POOL_RESULT" | grep -o '"IpamPoolId": "[^"]*' |
 cut -d'"' -f4)
echo "Regional Pool created with ID: $REGIONAL_POOL_ID"

# Wait for the regional pool to be available
if ! wait_for_pool "$REGIONAL_POOL_ID"; then
    handle_error "Regional Pool did not become available in time"
fi

# Provision CIDR to the regional pool
echo "Provisioning CIDR to Regional Pool..."
REGIONAL_POOL_CIDR="10.0.0.0/16"
PROVISION_RESULT=$(aws ec2 provision-ipam-pool-cidr \
    --ipam-pool-id "$REGIONAL_POOL_ID" \
    --cidr "$REGIONAL_POOL_CIDR")

if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to provision CIDR to Regional Pool"
fi

echo "$PROVISION_RESULT"
```

```
# Wait for the CIDR to be fully provisioned
if ! wait_for_cidr_provisioning "$REGIONAL_POOL_ID" "$REGIONAL_POOL_CIDR"; then
    handle_error "CIDR provisioning to Regional Pool did not complete in time"
fi

# Step 5: Create a Development IPv4 Pool - FIXED to include locale
echo "Creating Development IPv4 Pool..."
DEV_POOL_RESULT=$(aws ec2 create-ipam-pool \
    --ipam-scope-id "$PRIVATE_SCOPE_ID" \
    --source-ipam-pool-id "$REGIONAL_POOL_ID" \
    --locale us-east-1 \
    --address-family ipv4 \
    --description "Development pool")

if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to create Development Pool"
fi

DEV_POOL_ID=$(echo "$DEV_POOL_RESULT" | grep -o '"IpamPoolId": "[^"]*' | cut -d'"' -
f4)
echo "Development Pool created with ID: $DEV_POOL_ID"

# Wait for the development pool to be available
if ! wait_for_pool "$DEV_POOL_ID"; then
    handle_error "Development Pool did not become available in time"
fi

# Provision CIDR to the development pool
echo "Provisioning CIDR to Development Pool..."
DEV_POOL_CIDR="10.0.0.0/24"
PROVISION_RESULT=$(aws ec2 provision-ipam-pool-cidr \
    --ipam-pool-id "$DEV_POOL_ID" \
    --cidr "$DEV_POOL_CIDR")

if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to provision CIDR to Development Pool"
fi

echo "$PROVISION_RESULT"

# Wait for the CIDR to be fully provisioned
if ! wait_for_cidr_provisioning "$DEV_POOL_ID" "$DEV_POOL_CIDR"; then
    handle_error "CIDR provisioning to Development Pool did not complete in time"
fi
```

```
# Step 6: Create a VPC Using an IPAM Pool CIDR - FIXED to use the correct parameter
 names and a smaller netmask length
echo "Creating VPC using IPAM Pool CIDR..."
VPC_RESULT=$(aws ec2 create-vpc \
    --ipv4-ipam-pool-id "$DEV_POOL_ID" \
    --ipv4-netmask-length 26 \
    --tag-specifications 'ResourceType=vpc,Tags=[{Key=Name,Value=IPAM-VPC}]')

if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to create VPC"
fi

VPC_ID=$(echo "$VPC_RESULT" | grep -o '"VpcId": "[^"]*' | cut -d'"' -f4)
echo "VPC created with ID: $VPC_ID"

# Step 7: Verify the IPAM Pool Allocation
echo "Verifying IPAM Pool Allocation..."
ALLOCATION_RESULT=$(aws ec2 get-ipam-pool-allocations \
    --ipam-pool-id "$DEV_POOL_ID")

if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to verify IPAM Pool Allocation"
fi

echo "IPAM Pool Allocation verified:"
echo "$ALLOCATION_RESULT" | grep -A 5 "Allocations"

echo ""
echo "IPAM setup completed successfully!"
echo ""

# Prompt for cleanup
cleanup_resources

echo "Script completed at $(date)"
exit 0
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの以下のトピックを参照してください。
  - CreateIpam

- CreateIpamPool
- CreateVpc
- DeleteIpam
- DeleteIpamPool
- DeleteVpc
- DeprovisionIpamPoolCidr
- DescribeIpamPools
- DescribeIpams
- DescribeVpcs
- GetIpamPoolAllocations
- GetIpamPoolCidrs
- ProvisionIpamPoolCidr

## Bash スクリプトで AWS CLI を使用する HealthImaging の例

次のコード例では、Bash スクリプトと HealthImaging で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック

- アクション

### アクション

#### `CreateDatastore`

次の例では、`CreateDatastore` を使用する方法を説明しています。

## Bash スクリプトを使用した AWS CLI

```
##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

##############################################################################
# function imaging_create_datastore
#
# This function creates an AWS HealthImaging data store for importing DICOM P10
 files.
#
# Parameters:
#       -n data_store_name - The name of the data store.
#
# Returns:
#       The datastore ID.
#    And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
##############################################################################
function imaging_create_datastore() {
  local datastore_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function imaging_create_datastore"
    echo "Creates an AWS HealthImaging data store for importing DICOM P10 files."
    echo "  -n data_store_name - The name of the data store."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:h" option; do
    case "${option}" in
      n) datastore_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
```

```
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$datastore_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a data store name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws medical-imaging create-datastore \
    --datastore-name "$datastore_name" \
    --output text \
    --query 'datastoreId')

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports medical-imaging create-datastore operation failed.
$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateDatastore」を参照してください。

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

### `DeleteDatastore`

次の例では、DeleteDatastore を使用する方法を説明しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

```
###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function imaging_delete_datastore
#
# This function deletes an AWS HealthImaging data store.
#
# Parameters:
#       -i datastore_id - The ID of the data store.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function imaging_delete_datastore() {
  local datastore_id response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function imaging_delete_datastore"
    echo "Deletes an AWS HealthImaging data store."
    echo "  -i datastore_id - The ID of the data store."
    echo ""
```

```
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
      i) datastore_id="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$datastore_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a data store ID with the -i parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws medical-imaging delete-datastore \
    --datastore-id "$datastore_id")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports medical-imaging delete-datastore operation failed.
$response"
    return 1
  fi

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteDatastore」を参照してください。

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

### `GetDatastore`

次の例では、GetDatastore を使用する方法を説明しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

```
###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function imaging_get_datastore
#
# Get a data store's properties.
#
# Parameters:
#       -i data_store_id - The ID of the data store.
#
# Returns:
#       [datastore_name, datastore_id, datastore_status, datastore_arn,  created_at,
 updated_at]
#    And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function imaging_get_datastore() {
  local datastore_id option OPTARG # Required to use getopts command in a function.
  local error_code
  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function imaging_get_datastore"
    echo "Gets a data store's properties."
```

```
    echo "  -i datastore_id - The ID of the data store."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
      i) datastore_id="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$datastore_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a data store ID with the -i parameter."
    usage
    return 1
  fi

  local response

  response=$(
    aws medical-imaging get-datastore \
      --datastore-id "$datastore_id" \
      --output text \
      --query "[ datastoreProperties.datastoreName,
datastoreProperties.datastoreId, datastoreProperties.datastoreStatus,
datastoreProperties.datastoreArn,  datastoreProperties.createdAt,
datastoreProperties.updatedAt]"
  )
  error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports list-datastores operation failed.$response"
    return 1
```

```
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetDatastore」を参照してください。

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

### `ListDatastores`

次の例では、`ListDatastores` を使用する方法を説明しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

```
##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

##############################################################################
# function imaging_list_datastores
#
# List the HealthImaging data stores in the account.
#
# Returns:
#       [[datastore_name, datastore_id, datastore_status]]
#    And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
```

```
###############################################################################
function imaging_list_datastores() {
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.
  local error_code
  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function imaging_list_datastores"
    echo "Lists the AWS HealthImaging data stores in the account."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "h" option; do
    case "${option}" in
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  local response
  response=$(aws medical-imaging list-datastores \
    --output text \
    --query "datastoreSummaries[*][datastoreName, datastoreId, datastoreStatus]")
  error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports list-datastores operation failed.$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ListDatastores」を参照してください。

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

## Bash スクリプトで AWS CLI を使用する IAM の例

次のコード例では、Bash スクリプトと IAM で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

基本は、重要なオペレーションをサービス内で実行する方法を示すコード例です。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

シナリオは、1 つのサービス内から、または他の AWS のサービスと組み合わせて複数の関数を呼び出し、特定のタスクを実行する方法を示すコード例です。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コンテキスト内でコードを設定および実行する方法の手順を確認できます。

トピック

- 基本
- アクション
- シナリオ

### 基本

#### 基本を学ぶ

次のコード例は、ユーザーを作成してロールを割り当てる方法を示しています。

> **Warning**
>
> セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアを開発するときや実際のデータを扱うときは、IAM ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

- 権限のないユーザーを作成します。
- アカウントの Amazon S3 バケットを一覧表示する権限を付与するロールを作成します。
- ユーザーがロールを引き受けられるようにポリシーを追加します。
- ロールを引き受け、一時的な認証情報を使用して S3 バケットを一覧表示し、リソースをクリーンアップします。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
###############################################################################
# function iam_create_user_assume_role
#
# Scenario to create an IAM user, create an IAM role, and apply the role to the
 user.
#
#     "IAM access" permissions are needed to run this code.
#     "STS assume role" permissions are needed to run this code. (Note: It might be
 necessary to
#           create a custom policy).
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If an error occurred.
###############################################################################
function iam_create_user_assume_role() {
  {
    if [ "$IAM_OPERATIONS_SOURCED" != "True" ]; then
```

```
    source ./iam_operations.sh
  fi
}

echo_repeat "*" 88
echo "Welcome to the IAM create user and assume role demo."
echo
echo "This demo will create an IAM user, create an IAM role, and apply the role to
the user."
echo_repeat "*" 88
echo

echo -n "Enter a name for a new IAM user: "
get_input
user_name=$get_input_result

local user_arn
user_arn=$(iam_create_user -u "$user_name")

# shellcheck disable=SC2181
if [[ ${?} == 0 ]]; then
  echo "Created demo IAM user named $user_name"
else
  errecho "$user_arn"
  errecho "The user failed to create. This demo will exit."
  return 1
fi

local access_key_response
access_key_response=$(iam_create_user_access_key -u "$user_name")
# shellcheck disable=SC2181
if [[ ${?} != 0 ]]; then
  errecho "The access key failed to create. This demo will exit."
  clean_up "$user_name"
  return 1
fi

IFS=$'\t ' read -r -a access_key_values <<<"$access_key_response"
local key_name=${access_key_values[0]}
local key_secret=${access_key_values[1]}

echo "Created access key named $key_name"
```

```
  echo "Wait 10 seconds for the user to be ready."
  sleep 10
  echo_repeat "*" 88
  echo

  local iam_role_name
  iam_role_name=$(generate_random_name "test-role")
  echo "Creating a role named $iam_role_name with user $user_name as the principal."

  local assume_role_policy_document="{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Principal\": {\"AWS\": \"$user_arn\"},
        \"Action\": \"sts:AssumeRole\"
        }]
    }"

  local role_arn
  role_arn=$(iam_create_role -n "$iam_role_name" -p "$assume_role_policy_document")

  # shellcheck disable=SC2181
  if [ ${?} == 0 ]; then
    echo "Created IAM role named $iam_role_name"
  else
    errecho "The role failed to create. This demo will exit."
    clean_up "$user_name" "$key_name"
    return 1
  fi

  local policy_name
  policy_name=$(generate_random_name "test-policy")
  local policy_document="{
                \"Version\": \"2012-10-17\",
                \"Statement\": [{
                    \"Effect\": \"Allow\",
                    \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
                    \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]}"

  local policy_arn
  policy_arn=$(iam_create_policy -n "$policy_name" -p "$policy_document")
  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ ${?} == 0 ]]; then
    echo "Created  IAM policy named $policy_name"
```

```
  else
    errecho "The policy failed to create."
    clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name"
    return 1
  fi

  if (iam_attach_role_policy -n "$iam_role_name" -p "$policy_arn"); then
    echo "Attached policy $policy_arn to role $iam_role_name"
  else
    errecho "The policy failed to attach."
    clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name" "$policy_arn"
    return 1
  fi

  local assume_role_policy_document="{
                \"Version\": \"2012-10-17\",
                \"Statement\": [{
                    \"Effect\": \"Allow\",
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\",
                    \"Resource\": \"$role_arn\"}]}"

  local assume_role_policy_name
  assume_role_policy_name=$(generate_random_name "test-assume-role-")

  # shellcheck disable=SC2181
  local assume_role_policy_arn
  assume_role_policy_arn=$(iam_create_policy -n "$assume_role_policy_name" -p
"$assume_role_policy_document")
  # shellcheck disable=SC2181
  if [ ${?} == 0 ]; then
    echo "Created  IAM policy named $assume_role_policy_name for sts assume role"
  else
    errecho "The policy failed to create."
    clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name" "$policy_arn" "$policy_arn"
    return 1
  fi

  echo "Wait 10 seconds to give AWS time to propagate these new resources and
connections."
  sleep 10
  echo_repeat "*" 88
  echo

  echo "Try to list buckets without the new user assuming the role."
```

```
 echo_repeat "*" 88
 echo

 # Set the environment variables for the created user.
 # bashsupport disable=BP2001
 export AWS_ACCESS_KEY_ID=$key_name
 # bashsupport disable=BP2001
 export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$key_secret

 local buckets
 buckets=$(s3_list_buckets)

 # shellcheck disable=SC2181
 if [ ${?} == 0 ]; then
   local bucket_count
   bucket_count=$(echo "$buckets" | wc -w | xargs)
   echo "There are $bucket_count buckets in the account. This should not have
happened."
 else
   errecho "Because the role with permissions has not been assumed, listing buckets
failed."
 fi

 echo
 echo_repeat "*" 88
 echo "Now assume the role $iam_role_name and list the buckets."
 echo_repeat "*" 88
 echo

 local credentials

 credentials=$(sts_assume_role -r "$role_arn" -n "AssumeRoleDemoSession")
 # shellcheck disable=SC2181
 if [ ${?} == 0 ]; then
   echo "Assumed role $iam_role_name"
 else
   errecho "Failed to assume role."
   export AWS_ACCESS_KEY_ID=""
   export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=""
   clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name" "$policy_arn" "$policy_arn"
"$assume_role_policy_arn"
   return 1
 fi
```

```
 IFS=$'\t ' read -r -a credentials <<<"$credentials"

 export AWS_ACCESS_KEY_ID=${credentials[0]}
 export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=${credentials[1]}
 # bashsupport disable=BP2001
 export AWS_SESSION_TOKEN=${credentials[2]}

 buckets=$(s3_list_buckets)

 # shellcheck disable=SC2181
 if [ ${?} == 0 ]; then
   local bucket_count
   bucket_count=$(echo "$buckets" | wc -w | xargs)
   echo "There are $bucket_count buckets in the account. Listing buckets succeeded
because of "
   echo "the assumed role."
 else
   errecho "Failed to list buckets. This should not happen."
   export AWS_ACCESS_KEY_ID=""
   export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=""
   export AWS_SESSION_TOKEN=""
   clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name" "$policy_arn" "$policy_arn"
"$assume_role_policy_arn"
   return 1
 fi

 local result=0
 export AWS_ACCESS_KEY_ID=""
 export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=""

 echo
 echo_repeat "*" 88
 echo "The created resources will now be deleted."
 echo_repeat "*" 88
 echo

 clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name" "$policy_arn" "$policy_arn"
"$assume_role_policy_arn"

 # shellcheck disable=SC2181
 if [[ ${?} -ne 0 ]]; then
   result=1
 fi
```

```
  return $result
}
```

このシナリオで使用される IAM 関数。

```
#############################################################################
# function iam_user_exists
#
# This function checks to see if the specified AWS Identity and Access Management
 (IAM) user already exists.
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the IAM user to check.
#
# Returns:
#       0 - If the user already exists.
#       1 - If the user doesn't exist.
#############################################################################
function iam_user_exists() {
  local user_name
  user_name=$1

  # Check whether the IAM user already exists.
  # We suppress all output - we're interested only in the return code.

  local errors
  errors=$(aws iam get-user \
    --user-name "$user_name" 2>&1 >/dev/null)

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -eq 0 ]]; then
    return 0 # 0 in Bash script means true.
  else
    if [[ $errors != *"error"*"(NoSuchEntity)"* ]]; then
      aws_cli_error_log $error_code
      errecho "Error calling iam get-user $errors"
    fi

    return 1 # 1 in Bash script means false.
  fi
}
```

```
###############################################################################
# function iam_create_user
#
# This function creates the specified IAM user, unless
# it already exists.
#
# Parameters:
#       -u user_name  -- The name of the user to create.
#
# Returns:
#       The ARN of the user.
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_create_user() {
  local user_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_create_user"
    echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) user. You must supply
 a username:"
    echo "  -u user_name    The name of the user. It must be unique within the
 account."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "u:h" option; do
    case "${option}" in
      u) user_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
```

```
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$user_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    User name:   $user_name"
  iecho ""

  # If the user already exists, we don't want to try to create it.
  if (iam_user_exists "$user_name"); then
    errecho "ERROR: A user with that name already exists in the account."
    return 1
  fi

  response=$(aws iam create-user --user-name "$user_name" \
    --output text \
    --query 'User.Arn')

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-user operation failed.$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}

###############################################################################
# function iam_create_user_access_key
#
# This function creates an IAM access key for the specified user.
#
# Parameters:
#       -u user_name -- The name of the IAM user.
#       [-f file_name] -- The optional file name for the access key output.
```

```
#
# Returns:
#       [access_key_id access_key_secret]
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_create_user_access_key() {
  local user_name file_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_create_user_access_key"
    echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) key pair."
    echo "  -u user_name   The name of the IAM user."
    echo "  [-f file_name]   Optional file name for the access key output."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "u:f:h" option; do
    case "${option}" in
      u) user_name="${OPTARG}" ;;
      f) file_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$user_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
    usage
    return 1
  fi
```

```
  response=$(aws iam create-access-key \
    --user-name "$user_name" \
    --output text)

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-access-key operation failed.$response"
    return 1
  fi

  if [[ -n "$file_name" ]]; then
    echo "$response" >"$file_name"
  fi

  local key_id key_secret
  # shellcheck disable=SC2086
  key_id=$(echo $response | cut -f 2 -d ' ')
  # shellcheck disable=SC2086
  key_secret=$(echo $response | cut -f 4 -d ' ')

  echo "$key_id $key_secret"

  return 0
}

###############################################################################
# function iam_create_role
#
# This function creates an IAM role.
#
# Parameters:
#       -n role_name -- The name of the IAM role.
#       -p policy_json -- The assume role policy document.
#
# Returns:
#       The ARN of the role.
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_create_role() {
  local role_name policy_document response
```

```
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_create_user_access_key"
    echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) role."
    echo "  -n role_name   The name of the IAM role."
    echo "  -p policy_json -- The assume role policy document."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:p:h" option; do
    case "${option}" in
      n) role_name="${OPTARG}" ;;
      p) policy_document="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$role_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$policy_document" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy document with the -p parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws iam create-role \
    --role-name "$role_name" \
    --assume-role-policy-document "$policy_document" \
```

```
    --output text \
    --query Role.Arn)

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-role operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}

###############################################################################
# function iam_create_policy
#
# This function creates an IAM policy.
#
# Parameters:
#       -n policy_name -- The name of the IAM policy.
#       -p policy_json -- The policy document.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_create_policy() {
  local policy_name policy_document response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_create_policy"
    echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) policy."
    echo "  -n policy_name   The name of the IAM policy."
    echo "  -p policy_json -- The policy document."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:p:h" option; do
```

```
    case "${option}" in
      n) policy_name="${OPTARG}" ;;
      p) policy_document="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$policy_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$policy_document" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy document with the -p parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws iam create-policy \
    --policy-name "$policy_name" \
    --policy-document "$policy_document" \
    --output text \
    --query Policy.Arn)

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-policy operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"
}
```

```
###############################################################################
# function iam_attach_role_policy
#
# This function attaches an IAM policy to a tole.
#
# Parameters:
#       -n role_name -- The name of the IAM role.
#       -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN..
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_attach_role_policy() {
  local role_name policy_arn response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_attach_role_policy"
    echo "Attaches an AWS Identity and Access Management (IAM) policy to an IAM
 role."
    echo "  -n role_name   The name of the IAM role."
    echo "  -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:p:h" option; do
    case "${option}" in
      n) role_name="${OPTARG}" ;;
      p) policy_arn="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
```

```
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$role_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$policy_arn" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy ARN with the -p parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws iam attach-role-policy \
    --role-name "$role_name" \
    --policy-arn "$policy_arn")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports attach-role-policy operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}

###############################################################################
# function iam_detach_role_policy
#
# This function detaches an IAM policy to a tole.
#
# Parameters:
#       -n role_name -- The name of the IAM role.
#       -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN..
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
```

```
function iam_detach_role_policy() {
  local role_name policy_arn response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_detach_role_policy"
    echo "Detaches an AWS Identity and Access Management (IAM) policy to an IAM
 role."
    echo "  -n role_name   The name of the IAM role."
    echo "  -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:p:h" option; do
    case "${option}" in
      n) role_name="${OPTARG}" ;;
      p) policy_arn="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$role_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$policy_arn" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy ARN with the -p parameter."
    usage
    return 1
  fi
```

```
  response=$(aws iam detach-role-policy \
    --role-name "$role_name" \
    --policy-arn "$policy_arn")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports detach-role-policy operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}

###############################################################################
# function iam_delete_policy
#
# This function deletes an IAM policy.
#
# Parameters:
#       -n policy_arn -- The name of the IAM policy arn.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_delete_policy() {
  local policy_arn response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_delete_policy"
    echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) policy"
    echo "  -n policy_arn -- The name of the IAM policy arn."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:h" option; do
    case "${option}" in
```

```
      n) policy_arn="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$policy_arn" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy arn with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    Policy arn:  $policy_arn"
  iecho ""

  response=$(aws iam delete-policy \
    --policy-arn "$policy_arn")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-policy operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  iecho "delete-policy response:$response"
  iecho

  return 0
}

###############################################################################
# function iam_delete_role
#
```

```
# This function deletes an IAM role.
#
# Parameters:
#       -n role_name -- The name of the IAM role.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_delete_role() {
  local role_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_delete_role"
    echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) role"
    echo "  -n role_name -- The name of the IAM role."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:h" option; do
    case "${option}" in
      n) role_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  echo "role_name:$role_name"
  if [[ -z "$role_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi
```

```
  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    Role name:  $role_name"
  iecho ""

  response=$(aws iam delete-role \
    --role-name "$role_name")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-role operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  iecho "delete-role response:$response"
  iecho

  return 0
}

###############################################################################
# function iam_delete_access_key
#
# This function deletes an IAM access key for the specified IAM user.
#
# Parameters:
#       -u user_name  -- The name of the user.
#       -k access_key -- The access key to delete.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_delete_access_key() {
  local user_name access_key response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_delete_access_key"
    echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) access key for the
 specified IAM user"
```

```
  echo "  -u user_name    The name of the user."
  echo "  -k access_key   The access key to delete."
  echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "u:k:h" option; do
  case "${option}" in
    u) user_name="${OPTARG}" ;;
    k) access_key="${OPTARG}" ;;
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$user_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$access_key" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide an access key with the -k parameter."
  usage
  return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "    Username:   $user_name"
iecho "    Access key:   $access_key"
iecho ""

response=$(aws iam delete-access-key \
  --user-name "$user_name" \
  --access-key-id "$access_key")
```

```
  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-access-key operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  iecho "delete-access-key response:$response"
  iecho

  return 0
}

###############################################################################
# function iam_delete_user
#
# This function deletes the specified IAM user.
#
# Parameters:
#       -u user_name  -- The name of the user to create.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_delete_user() {
  local user_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_delete_user"
    echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) user. You must supply
 a username:"
    echo "  -u user_name    The name of the user."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "u:h" option; do
    case "${option}" in
      u) user_name="${OPTARG}" ;;
      h)
```

```
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$user_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    User name:   $user_name"
  iecho ""

  # If the user does not exist, we don't want to try to delete it.
  if (! iam_user_exists "$user_name"); then
    errecho "ERROR: A user with that name does not exist in the account."
    return 1
  fi

  response=$(aws iam delete-user \
    --user-name "$user_name")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-user operation failed.$response"
    return 1
  fi

  iecho "delete-user response:$response"
  iecho

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の以下のトピックを参照してください。
  - AttachRolePolicy
  - CreateAccessKey
  - CreatePolicy
  - CreateRole
  - CreateUser
  - DeleteAccessKey
  - DeletePolicy
  - DeleteRole
  - DeleteUser
  - DeleteUserPolicy
  - DetachRolePolicy
  - PutUserPolicy

## アクション

### `AttachRolePolicy`

次の例では、`AttachRolePolicy` を使用する方法を説明しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
```

```
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function iam_attach_role_policy
#
# This function attaches an IAM policy to a tole.
#
# Parameters:
#       -n role_name -- The name of the IAM role.
#       -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN..
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_attach_role_policy() {
  local role_name policy_arn response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_attach_role_policy"
    echo "Attaches an AWS Identity and Access Management (IAM) policy to an IAM
 role."
    echo "  -n role_name   The name of the IAM role."
    echo "  -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:p:h" option; do
    case "${option}" in
      n) role_name="${OPTARG}" ;;
      p) policy_arn="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
```

```
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$role_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$policy_arn" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy ARN with the -p parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws iam attach-role-policy \
    --role-name "$role_name" \
    --policy-arn "$policy_arn")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports attach-role-policy operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AttachRolePolicy」を参照してください。

### CreateAccessKey

次の例では、CreateAccessKey を使用する方法を説明しています。

## Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

##############################################################################
# function iam_create_user_access_key
#
# This function creates an IAM access key for the specified user.
#
# Parameters:
#       -u user_name -- The name of the IAM user.
#       [-f file_name] -- The optional file name for the access key output.
#
# Returns:
#       [access_key_id access_key_secret]
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
##############################################################################
function iam_create_user_access_key() {
  local user_name file_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_create_user_access_key"
    echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) key pair."
    echo "  -u user_name   The name of the IAM user."
    echo "  [-f file_name]   Optional file name for the access key output."
```

```
  echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "u:f:h" option; do
  case "${option}" in
    u) user_name="${OPTARG}" ;;
    f) file_name="${OPTARG}" ;;
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$user_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
  usage
  return 1
fi

response=$(aws iam create-access-key \
  --user-name "$user_name" \
  --output text)

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports create-access-key operation failed.$response"
  return 1
fi

if [[ -n "$file_name" ]]; then
  echo "$response" >"$file_name"
fi

local key_id key_secret
```

```
  # shellcheck disable=SC2086
  key_id=$(echo $response | cut -f 2 -d ' ')
  # shellcheck disable=SC2086
  key_secret=$(echo $response | cut -f 4 -d ' ')

  echo "$key_id $key_secret"

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateAccessKey」を参照してください。

### `CreatePolicy`

次の例では、`CreatePolicy` を使用する方法を説明しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
#############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#############################################################################
# function iam_create_policy
#
# This function creates an IAM policy.
#
# Parameters:
```

```
#       -n policy_name -- The name of the IAM policy.
#       -p policy_json -- The policy document.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_create_policy() {
  local policy_name policy_document response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_create_policy"
    echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) policy."
    echo "  -n policy_name   The name of the IAM policy."
    echo "  -p policy_json -- The policy document."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:p:h" option; do
    case "${option}" in
      n) policy_name="${OPTARG}" ;;
      p) policy_document="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$policy_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi
```

```
  if [[ -z "$policy_document" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy document with the -p parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws iam create-policy \
    --policy-name "$policy_name" \
    --policy-document "$policy_document" \
    --output text \
    --query Policy.Arn)

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-policy operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreatePolicy」を参照してください。

### CreateRole

次の例では、CreateRole を使用する方法を説明しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
#############################################################################
# function errecho
```

```
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#############################################################################
# function iam_create_role
#
# This function creates an IAM role.
#
# Parameters:
#       -n role_name -- The name of the IAM role.
#       -p policy_json -- The assume role policy document.
#
# Returns:
#       The ARN of the role.
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#############################################################################
function iam_create_role() {
  local role_name policy_document response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_create_user_access_key"
    echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) role."
    echo "  -n role_name   The name of the IAM role."
    echo "  -p policy_json -- The assume role policy document."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:p:h" option; do
    case "${option}" in
      n) role_name="${OPTARG}" ;;
      p) policy_document="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
```

```
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$role_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$policy_document" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy document with the -p parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws iam create-role \
    --role-name "$role_name" \
    --assume-role-policy-document "$policy_document" \
    --output text \
    --query Role.Arn)

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-role operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「CreateRole」を参照してください。

### CreateUser

次の例では、CreateUser を使用する方法を説明しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
#############################################################################
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
#############################################################################
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

#############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#############################################################################
# function iam_create_user
#
# This function creates the specified IAM user, unless
# it already exists.
#
# Parameters:
#       -u user_name  -- The name of the user to create.
#
# Returns:
```

```
#       The ARN of the user.
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_create_user() {
  local user_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_create_user"
    echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) user. You must supply
 a username:"
    echo "  -u user_name    The name of the user. It must be unique within the
 account."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "u:h" option; do
    case "${option}" in
      u) user_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$user_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    User name:   $user_name"
```

```
  iecho ""

  # If the user already exists, we don't want to try to create it.
  if (iam_user_exists "$user_name"); then
    errecho "ERROR: A user with that name already exists in the account."
    return 1
  fi

  response=$(aws iam create-user --user-name "$user_name" \
    --output text \
    --query 'User.Arn')

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-user operation failed.$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateUser」を参照してください。

### `DeleteAccessKey`

次の例では、DeleteAccessKey を使用する方法を説明しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function iam_delete_access_key
#
# This function deletes an IAM access key for the specified IAM user.
#
# Parameters:
#       -u user_name  -- The name of the user.
#       -k access_key -- The access key to delete.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_delete_access_key() {
  local user_name access_key response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_delete_access_key"
    echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) access key for the
 specified IAM user"
    echo "  -u user_name    The name of the user."
    echo "  -k access_key   The access key to delete."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "u:k:h" option; do
    case "${option}" in
      u) user_name="${OPTARG}" ;;
      k) access_key="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
```

```
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$user_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$access_key" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide an access key with the -k parameter."
  usage
  return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "    Username:   $user_name"
iecho "    Access key:   $access_key"
iecho ""

response=$(aws iam delete-access-key \
  --user-name "$user_name" \
  --access-key-id "$access_key")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports delete-access-key operation failed.\n$response"
  return 1
fi

iecho "delete-access-key response:$response"
iecho

return 0
```

```
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteAccessKey」を参照してください。

### `DeletePolicy`

次の例では、DeletePolicy を使用する方法を説明しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
##############################################################################
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
##############################################################################
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

##############################################################################
# function iam_delete_policy
```

```
#
# This function deletes an IAM policy.
#
# Parameters:
#       -n policy_arn -- The name of the IAM policy arn.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_delete_policy() {
  local policy_arn response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_delete_policy"
    echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) policy"
    echo "  -n policy_arn -- The name of the IAM policy arn."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:h" option; do
    case "${option}" in
      n) policy_arn="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$policy_arn" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy arn with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi
```

```
  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    Policy arn:  $policy_arn"
  iecho ""

  response=$(aws iam delete-policy \
    --policy-arn "$policy_arn")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-policy operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  iecho "delete-policy response:$response"
  iecho

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeletePolicy」を参照してください。

### `DeleteRole`

次の例では、`DeleteRole` を使用する方法を説明しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
###############################################################################
# function iecho
#
```

```
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
###############################################################################
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function iam_delete_role
#
# This function deletes an IAM role.
#
# Parameters:
#       -n role_name -- The name of the IAM role.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_delete_role() {
  local role_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_delete_role"
    echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) role"
    echo "  -n role_name -- The name of the IAM role."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:h" option; do
```

```
    case "${option}" in
      n) role_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  echo "role_name:$role_name"
  if [[ -z "$role_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    Role name:  $role_name"
  iecho ""

  response=$(aws iam delete-role \
    --role-name "$role_name")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-role operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  iecho "delete-role response:$response"
  iecho

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteRole」を参照してください。

### `DeleteUser`

次の例では、`DeleteUser` を使用する方法を説明しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
##############################################################################
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
##############################################################################
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

##############################################################################
# function iam_delete_user
#
# This function deletes the specified IAM user.
#
# Parameters:
```

```
#       -u user_name  -- The name of the user to create.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_delete_user() {
  local user_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_delete_user"
    echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) user. You must supply
 a username:"
    echo "  -u user_name    The name of the user."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "u:h" option; do
    case "${option}" in
      u) user_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$user_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    User name:   $user_name"
```

```
  iecho ""

  # If the user does not exist, we don't want to try to delete it.
  if (! iam_user_exists "$user_name"); then
    errecho "ERROR: A user with that name does not exist in the account."
    return 1
  fi

  response=$(aws iam delete-user \
    --user-name "$user_name")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-user operation failed.$response"
    return 1
  fi

  iecho "delete-user response:$response"
  iecho

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteUser」を参照してください。

### `DetachRolePolicy`

次の例では、`DetachRolePolicy` を使用する方法を説明しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function iam_detach_role_policy
#
# This function detaches an IAM policy to a tole.
#
# Parameters:
#       -n role_name -- The name of the IAM role.
#       -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN..
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_detach_role_policy() {
  local role_name policy_arn response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_detach_role_policy"
    echo "Detaches an AWS Identity and Access Management (IAM) policy to an IAM
 role."
    echo "  -n role_name   The name of the IAM role."
    echo "  -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:p:h" option; do
    case "${option}" in
      n) role_name="${OPTARG}" ;;
      p) policy_arn="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
```

```
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$role_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$policy_arn" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy ARN with the -p parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws iam detach-role-policy \
    --role-name "$role_name" \
    --policy-arn "$policy_arn")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports detach-role-policy operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DetachRolePolicy」を参照してください。

### GetUser

次の例では、GetUser を使用する方法を説明しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

##############################################################################
# function iam_user_exists
#
# This function checks to see if the specified AWS Identity and Access Management
 (IAM) user already exists.
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the IAM user to check.
#
# Returns:
#       0 - If the user already exists.
#       1 - If the user doesn't exist.
##############################################################################
function iam_user_exists() {
  local user_name
  user_name=$1

  # Check whether the IAM user already exists.
  # We suppress all output - we're interested only in the return code.

  local errors
  errors=$(aws iam get-user \
```

```
    --user-name "$user_name" 2>&1 >/dev/null)

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -eq 0 ]]; then
    return 0 # 0 in Bash script means true.
  else
    if [[ $errors != *"error"*"(NoSuchEntity)"* ]]; then
      aws_cli_error_log $error_code
      errecho "Error calling iam get-user $errors"
    fi

    return 1 # 1 in Bash script means false.
  fi
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetUser」を参照してください。

### `ListAccessKeys`

次の例では、`ListAccessKeys` を使用する方法を説明しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}
```

```
###############################################################################
# function iam_list_access_keys
#
# This function lists the access keys for the specified user.
#
# Parameters:
#       -u user_name -- The name of the IAM user.
#
# Returns:
#       access_key_ids
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_list_access_keys() {

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_list_access_keys"
    echo "Lists the AWS Identity and Access Management (IAM) access key IDs for the
 specified user."
    echo "  -u user_name   The name of the IAM user."
    echo ""
  }

  local user_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.
  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "u:h" option; do
    case "${option}" in
      u) user_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1
```

```
  if [[ -z "$user_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws iam list-access-keys \
    --user-name "$user_name" \
    --output text \
    --query 'AccessKeyMetadata[].AccessKeyId')

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports list-access-keys operation failed.$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListAccessKeys」を参照してください。

### `ListUsers`

次の例では、`ListUsers` を使用する方法を説明しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
##############################################################################
```

```
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function iam_list_users
#
# List the IAM users in the account.
#
# Returns:
#       The list of users names
#    And:
#       0 - If the user already exists.
#       1 - If the user doesn't exist.
###############################################################################
function iam_list_users() {
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.
  local error_code
  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_list_users"
    echo "Lists the AWS Identity and Access Management (IAM) user in the account."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "h" option; do
    case "${option}" in
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1
```

```
  local response

  response=$(aws iam list-users \
    --output text \
    --query "Users[].UserName")
  error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports list-users operation failed.$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「ListUsers」を参照してください。

### `UpdateAccessKey`

次のコード例は、UpdateAccessKey を使用する方法を示しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
##############################################################################
# function iam_update_access_key
#
# This function can activate or deactivate an IAM access key for the specified IAM
 user.
#
```

```
# Parameters:
#       -u user_name  -- The name of the user.
#       -k access_key -- The access key to update.
#       -a            -- Activate the selected access key.
#       -d            -- Deactivate the selected access key.
#
# Example:
#       # To deactivate the selected access key for IAM user Bob
#       iam_update_access_key -u Bob -k AKIAIOSFODNN7EXAMPLE -d
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_update_access_key() {
  local user_name access_key status response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.
  local activate_flag=false deactivate_flag=false

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_update_access_key"
    echo "Updates the status of an AWS Identity and Access Management (IAM) access
 key for the specified IAM user"
    echo "  -u user_name    The name of the user."
    echo "  -k access_key   The access key to update."
    echo "  -a              Activate the access key."
    echo "  -d              Deactivate the access key."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
    while getopts "u:k:adh" option; do
      case "${option}" in
        u) user_name="${OPTARG}" ;;
        k) access_key="${OPTARG}" ;;
        a) activate_flag=true ;;
        d) deactivate_flag=true ;;
        h)
          usage
          return 0
          ;;
        \?)
          echo "Invalid parameter"
```

```
          usage
          return 1
          ;;
      esac
    done
    export OPTIND=1

  # Validate input parameters
    if [[ -z "$user_name" ]]; then
      errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
      usage
      return 1
    fi

    if [[ -z "$access_key" ]]; then
      errecho "ERROR: You must provide an access key with the -k parameter."
      usage
      return 1
    fi

    # Ensure that only -a or -d is specified
    if [[ "$activate_flag" == true && "$deactivate_flag" == true ]]; then
      errecho "ERROR: You cannot specify both -a (activate) and -d (deactivate) at
the same time."
      usage
      return 1
    fi

    # If neither -a nor -d is provided, return an error
    if [[ "$activate_flag" == false && "$deactivate_flag" == false ]]; then
      errecho "ERROR: You must specify either -a (activate) or -d (deactivate)."
      usage
      return 1
    fi

    # Determine the status based on the flag
    if [[ "$activate_flag" == true ]]; then
      status="Active"
    elif [[ "$deactivate_flag" == true ]]; then
      status="Inactive"
    fi

    iecho "Parameters:\n"
    iecho "    Username:   $user_name"
```

```
    iecho "    Access key: $access_key"
    iecho "    New status: $status"
    iecho ""

    # Update the access key status
    response=$(aws iam update-access-key \
      --user-name "$user_name" \
      --access-key-id "$access_key" \
      --status "$status" 2>&1)

    local error_code=${?}

    if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
      aws_cli_error_log $error_code
      errecho "ERROR: AWS reports update-access-key operation failed.\n$response"
      return 1
    fi

    iecho "update-access-key response: $response"
    iecho

    return 0
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「UpdateAccessKey」を参照してください。

## シナリオ

### 属性ベースのアクセス制御を設定する

次のコード例は、DynamoDB の属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装する方法を示しています。

- ABAC の IAM ポリシーを作成します。
- さまざまな部門のタグを含むテーブルを作成します。
- タグに基づいてテーブルを一覧表示およびフィルタリングします。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

ABAC の IAM ポリシーを作成します。

```
# Step 1: Create a policy document for ABAC
cat > abac-policy.json << 'EOF'
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Department": "${aws:PrincipalTag/Department}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Department": "${aws:PrincipalTag/Department}",
          "aws:ResourceTag/Environment": "Development"
        }
      }
    }
  ]
}
EOF
```

```
# Step 2: Create the IAM policy
aws iam create-policy \
    --policy-name DynamoDBDepartmentBasedAccess \
    --policy-document file://abac-policy.json
```

さまざまな部門のタグを含むテーブルを作成します。

```
# Create a DynamoDB table with tags for ABAC
aws dynamodb create-table \
    --table-name FinanceData \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=RecordID,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=RecordID,KeyType=HASH \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --tags \
        Key=Department,Value=Finance \
        Key=Environment,Value=Development

# Create another table with different tags
aws dynamodb create-table \
    --table-name MarketingData \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=RecordID,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=RecordID,KeyType=HASH \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --tags \
        Key=Department,Value=Marketing \
        Key=Environment,Value=Production
```

タグに基づいてテーブルを一覧表示およびフィルタリングします。

```
# List all DynamoDB tables
echo "Listing all tables:"
aws dynamodb list-tables

# Get ARNs for all tables
echo -e "\nGetting ARNs for all tables:"
```

```
TABLE_ARNS=$(aws dynamodb list-tables --query "TableNames[*]" --output text | xargs
 -I {} aws dynamodb describe-table --table-name {} --query "Table.TableArn" --output
 text)

# For each table ARN, list its tags
echo -e "\nListing tags for each table:"
for ARN in $TABLE_ARNS; do
    TABLE_NAME=$(echo $ARN | awk -F/ '{print $2}')
    echo -e "\nTags for table: $TABLE_NAME"
    aws dynamodb list-tags-of-resource --resource-arn $ARN
done

# Example: Find tables with a specific tag
echo -e "\nFinding tables with Environment=Production tag:"
for ARN in $TABLE_ARNS; do
    TABLE_NAME=$(echo $ARN | awk -F/ '{print $2}')
    TAGS=$(aws dynamodb list-tags-of-resource --resource-arn $ARN --query "Tags[?
Key=='Environment' && Value=='Production']" --output text)
    if [ ! -z "$TAGS" ]; then
        echo "Table with Production tag: $TABLE_NAME"
    fi
done
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの以下のトピックを参照してください。
  - CreatePolicy
  - CreateTable
  - ListTables

Streams と Time-to-Live を操作する

次のコード例は、DynamoDB Streams 機能と Time-to-Live 機能を管理する方法を示しています。

- Streams を有効にしてテーブルを作成します。
- Streams について説明します。
- Streams を処理する Lambda 関数を作成します。
- テーブルで TTL を有効にします。
- TTL 属性を持つ項目を追加します。

- TTL 設定について説明します。

### Bash スクリプトを使用した AWS CLI

Streams を有効にしてテーブルを作成します。

```
# Create a table with DynamoDB Streams enabled
aws dynamodb create-table \
    --table-name StreamsDemo \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=ID,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=ID,KeyType=HASH \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --stream-specification StreamEnabled=true,StreamViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES
```

Streams について説明します。

```
# Get information about the stream
aws dynamodb describe-table \
    --table-name StreamsDemo \
    --query "Table.StreamSpecification"

# Get the stream ARN
STREAM_ARN=$(aws dynamodb describe-table \
    --table-name StreamsDemo \
    --query "Table.LatestStreamArn" \
    --output text)

echo "Stream ARN: $STREAM_ARN"

# Describe the stream
aws dynamodbstreams describe-stream \
    --stream-arn $STREAM_ARN
```

Streams の Lambda 関数を作成します。

```
# Step 1: Create an IAM role for the Lambda function
cat > trust-policy.json << 'EOF'
{
```

```
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "lambda.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
EOF

aws iam create-role \
    --role-name DynamoDBStreamsLambdaRole \
    --assume-role-policy-document file://trust-policy.json

# Step 2: Attach permissions to the role
aws iam attach-role-policy \
    --role-name DynamoDBStreamsLambdaRole \
    --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaDynamoDBExecutionRole

# Step 3: Create a Lambda function (code would be in a separate file)
echo "Lambda function creation would be done separately with appropriate code"

# Step 4: Create an event source mapping
echo "Example command to create event source mapping:"
echo "aws lambda create-event-source-mapping \\"
echo "    --function-name ProcessDynamoDBRecords \\"
echo "    --event-source $STREAM_ARN \\"
echo "    --batch-size 100 \\"
echo "    --starting-position LATEST"
```

テーブルで TTL を有効にします。

```
# Create a table for TTL demonstration
aws dynamodb create-table \
    --table-name TTLDemo \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=ID,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=ID,KeyType=HASH \
```

```
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST

# Wait for table to become active
aws dynamodb wait table-exists --table-name TTLDemo

# Enable TTL on the table
aws dynamodb update-time-to-live \
    --table-name TTLDemo \
    --time-to-live-specification "Enabled=true, AttributeName=ExpirationTime"
```

TTL 属性を持つ項目を追加します。

```
# Calculate expiration time (current time + 1 day in seconds)
EXPIRATION_TIME=$(date -d "+1 day" +%s)

# Add an item with TTL attribute
aws dynamodb put-item \
    --table-name TTLDemo \
    --item '{
        "ID": {"S": "item1"},
        "Data": {"S": "This item will expire in 1 day"},
        "ExpirationTime": {"N": "'$EXPIRATION_TIME'"}
    }'

# Add an item that expires in 1 hour
EXPIRATION_TIME_HOUR=$(date -d "+1 hour" +%s)
aws dynamodb put-item \
    --table-name TTLDemo \
    --item '{
        "ID": {"S": "item2"},
        "Data": {"S": "This item will expire in 1 hour"},
        "ExpirationTime": {"N": "'$EXPIRATION_TIME_HOUR'"}
    }'
```

TTL 設定について説明します。

```
# Describe TTL settings for a table
aws dynamodb describe-time-to-live \
    --table-name TTLDemo
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の以下のトピックを参照してください。
  - AttachRolePolicy
  - CreateRole
  - CreateTable
  - DescribeTable
  - DescribeTimeToLive
  - PutItem
  - UpdateTimeToLive

## Bash スクリプトで AWS CLI を使用する AWS KMS の例

次のコード例では、Bash スクリプトと AWS KMS で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

シナリオは、1 つのサービス内から、または他の AWS のサービスと組み合わせて複数の関数を呼び出し、特定のタスクを実行する方法を示すコード例です。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コンテキスト内でコードを設定および実行する方法の手順を確認できます。

トピック

- シナリオ

### シナリオ

テーブルの暗号化を操作する

次のコード例は、DynamoDB テーブルの暗号化オプションを管理する方法を示しています。

- デフォルトの暗号化を使用してテーブルを作成します。
- カスタマーマネージド CMK を使用してテーブルを作成します。
- テーブルの暗号化設定を更新します。
- テーブルの暗号化について説明します。

### Bash スクリプトを使用した AWS CLI

デフォルトの暗号化を使用してテーブルを作成します。

```
# Create a table with default encryption (AWS owned key)
aws dynamodb create-table \
    --table-name CustomerData \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=CustomerID,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=CustomerID,KeyType=HASH \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --sse-specification Enabled=true,SSEType=KMS
```

カスタマーマネージド CMK を使用してテーブルを作成します。

```
# Step 1: Create a customer managed key in KMS
aws kms create-key \
    --description "Key for DynamoDB table encryption" \
    --key-usage ENCRYPT_DECRYPT \
    --customer-master-key-spec SYMMETRIC_DEFAULT

# Store the key ID for later use
KEY_ID=$(aws kms list-keys --query "Keys[?contains(KeyArn, 'Key for
 DynamoDB')].KeyId" --output text)

# Step 2: Create a table with the customer managed key
aws dynamodb create-table \
    --table-name SensitiveData \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=RecordID,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=RecordID,KeyType=HASH \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --sse-specification Enabled=true,SSEType=KMS,KMSMasterKeyId=$KEY_ID
```

テーブルの暗号化を更新します。

```
# Update a table to use a different KMS key
aws dynamodb update-table \
    --table-name CustomerData \
```

```
    --sse-specification Enabled=true,SSEType=KMS,KMSMasterKeyId=$KEY_ID
```

テーブルの暗号化について説明します。

```
# Describe the table to see encryption settings
aws dynamodb describe-table \
    --table-name CustomerData \
    --query "Table.SSEDescription"
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの以下のトピックを参照してください。
  - CreateKey
  - CreateTable
  - DescribeTable
  - UpdateTable

## Bash スクリプトで AWS CLI を使用する Lightsail の例

次のコード例では、Bash スクリプトと Lightsail で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

シナリオは、1 つのサービス内から、または他の AWS のサービスと組み合わせて複数の関数を呼び出し、特定のタスクを実行する方法を示すコード例です。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コンテキスト内でコードを設定および実行する方法の手順を確認できます。

トピック

- シナリオ

### シナリオ

Lightsail の開始方法

次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

- インスタンス作成に使用できるブループリントとバンドルを調べる

- Amazon Linux 2023 で Lightsail インスタンスを作成する
- インスタンスが実行中になるまでステータスをモニタリングする
- SSH アクセス用のデフォルトキーペアをダウンロードする
- 追加のブロックストレージディスクを作成してアタッチする
- バックアップ用にインスタンスのスナップショットを作成する
- 継続的な料金が発生しないようにリソースをクリーンアップする

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。デベロッパーチュートリアルのサンプルレポジトリで用例一覧を検索し、設定と実行の方法を確認してください。

```
#!/bin/bash

# Amazon Lightsail Getting Started CLI Script
# This script demonstrates how to create and manage Lightsail resources using the
 AWS CLI

# FIXES APPLIED:
# 1. Added polling mechanism to check disk state before attaching
# 2. Added polling mechanism to check snapshot state before proceeding with cleanup
# 3. Set AWS_REGION variable to us-west-2 for consistent region usage

# Set AWS region
export AWS_REGION="us-west-2"
echo "Using AWS region: $AWS_REGION"

# Set up logging
LOG_FILE="lightsail-script.log"
exec > >(tee -a "$LOG_FILE") 2>&1

echo "Starting Lightsail Getting Started script at $(date)"

# Error handling function
handle_error() {
  echo "ERROR: $1"
```

```
  echo "Attempting to clean up resources..."
  cleanup_resources
  exit 1
}

# Function to check if a command succeeded
check_status() {
  if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "$1"
  fi
}

# Generate a random identifier for resource names
RANDOM_ID=$(openssl rand -hex 4)
INSTANCE_NAME="LightsailInstance-${RANDOM_ID}"
DISK_NAME="LightsailDisk-${RANDOM_ID}"
SNAPSHOT_NAME="LightsailSnapshot-${RANDOM_ID}"

# Array to track created resources
declare -a CREATED_RESOURCES

# Function to add a resource to the tracking array
track_resource() {
  CREATED_RESOURCES+=("$1:$2")
  echo "Created $1: $2"
}

# Function to clean up resources
cleanup_resources() {
  echo "Resources created by this script:"
  for resource in "${CREATED_RESOURCES[@]}"; do
    echo "  $resource"
  done

  # Reverse the array to delete resources in reverse order
  for (( idx=${#CREATED_RESOURCES[@]}-1 ; idx>=0 ; idx-- )); do
    IFS=':' read -r type name <<< "${CREATED_RESOURCES[idx]}"

    case "$type" in
      "instance_snapshot")
        echo "Deleting instance snapshot: $name"
        aws lightsail delete-instance-snapshot --instance-snapshot-name "$name" --
region $AWS_REGION
        ;;
```

```
      "disk_snapshot")
        echo "Deleting disk snapshot: $name"
        aws lightsail delete-disk-snapshot --disk-snapshot-name "$name" --region
 $AWS_REGION
        ;;
      "disk")
        echo "Detaching disk: $name"
        aws lightsail detach-disk --disk-name "$name" --region $AWS_REGION
        sleep 10 # Wait for detach to complete
        echo "Deleting disk: $name"
        aws lightsail delete-disk --disk-name "$name" --region $AWS_REGION
        ;;
      "instance")
        echo "Deleting instance: $name"
        # Check instance state before attempting to delete
        INSTANCE_STATE=$(aws lightsail get-instance-state --instance-name "$name" --
region $AWS_REGION --query 'state.name' --output text 2>/dev/null)
        if [ "$INSTANCE_STATE" == "pending" ]; then
          echo "Instance is in pending state. Waiting for it to be ready before
 deleting..."
          MAX_WAIT=30
          WAITED=0
          while [ "$INSTANCE_STATE" == "pending" ] && [ $WAITED -lt $MAX_WAIT ]; do
            sleep 10
            WAITED=$((WAITED+1))
            INSTANCE_STATE=$(aws lightsail get-instance-state --instance-name
 "$name" --region $AWS_REGION --query 'state.name' --output text 2>/dev/null)
            echo "Instance state: $INSTANCE_STATE"
          done
        fi
        aws lightsail delete-instance --instance-name "$name" --region $AWS_REGION
        ;;
    esac
  done

  echo "Cleanup completed"
}

# Step 1: Verify AWS CLI configuration
echo "Step 1: Verifying AWS CLI configuration"
aws configure list
check_status "Failed to verify AWS CLI configuration"

# Step 2: Get available blueprints and bundles
```

```
echo "Step 2: Getting available blueprints and bundles"
echo "Available blueprints (showing first 5):"
aws lightsail get-blueprints --region $AWS_REGION --query 'blueprints[0:5].
[blueprintId,name]' --output table
check_status "Failed to get blueprints"

echo "Available bundles (showing first 5):"
aws lightsail get-bundles --region $AWS_REGION --query 'bundles[0:5].
[bundleId,name,price]' --output table
check_status "Failed to get bundles"

# Get available regions and availability zones
echo "Getting available regions and availability zones"
# Use a specific availability zone in us-west-2 region
AVAILABILITY_ZONE="us-west-2a"
echo "Using availability zone: $AVAILABILITY_ZONE"

# Step 3: Create a Lightsail instance
echo "Step 3: Creating Lightsail instance: $INSTANCE_NAME"
aws lightsail create-instances \
  --instance-names "$INSTANCE_NAME" \
  --availability-zone "$AVAILABILITY_ZONE" \
  --blueprint-id amazon_linux_2023 \
  --bundle-id nano_3_0 \
  --region $AWS_REGION
check_status "Failed to create Lightsail instance"
track_resource "instance" "$INSTANCE_NAME"

# Wait for the instance to be in a running state
echo "Waiting for instance to be in running state..."
# Wait for the instance to be ready (polling approach)
MAX_ATTEMPTS=30
ATTEMPTS=0
while [ $ATTEMPTS -lt $MAX_ATTEMPTS ]; do
  STATUS=$(aws lightsail get-instance-state --instance-name "$INSTANCE_NAME" --
region $AWS_REGION --query 'state.name' --output text)
  if [ "$STATUS" == "running" ]; then
    echo "Instance is now running"
    break
  fi
  echo "Instance status: $STATUS. Waiting..."
  ATTEMPTS=$((ATTEMPTS+1))
  sleep 10
done
```

```
if [ $ATTEMPTS -eq $MAX_ATTEMPTS ]; then
  handle_error "Instance failed to reach running state after 5 minutes"
fi

# Get instance details
echo "Getting instance details"
INSTANCE_IP=$(aws lightsail get-instance --instance-name "$INSTANCE_NAME" --region
 $AWS_REGION --query 'instance.publicIpAddress' --output text)
check_status "Failed to get instance IP address"
echo "Instance IP address: $INSTANCE_IP"

# Step 4: Download the default key pair
echo "Step 4: Downloading default key pair"
KEY_FILE="lightsail_key_${RANDOM_ID}.pem"
aws lightsail download-default-key-pair --region $AWS_REGION --output text >
 "$KEY_FILE"
check_status "Failed to download key pair"
chmod 400 "$KEY_FILE"
check_status "Failed to set permissions on key pair"
echo "Key pair downloaded to $KEY_FILE"

echo "To connect to your instance, use:"
echo "ssh -i $KEY_FILE ec2-user@$INSTANCE_IP"

# Step 5: Create a block storage disk
echo "Step 5: Creating block storage disk: $DISK_NAME"
aws lightsail create-disk \
  --disk-name "$DISK_NAME" \
  --availability-zone "$AVAILABILITY_ZONE" \
  --size-in-gb 8 \
  --region $AWS_REGION
check_status "Failed to create disk"
track_resource "disk" "$DISK_NAME"

# FIX: Wait for the disk to be available using polling instead of fixed sleep
echo "Waiting for disk to be available..."
MAX_ATTEMPTS=30
ATTEMPTS=0
while [ $ATTEMPTS -lt $MAX_ATTEMPTS ]; do
  DISK_STATE=$(aws lightsail get-disk --disk-name "$DISK_NAME" --region $AWS_REGION
 --query 'disk.state' --output text 2>/dev/null)
  if [ "$DISK_STATE" == "available" ]; then
    echo "Disk is now available"
```

```
    break
  fi
  echo "Disk status: $DISK_STATE. Waiting..."
  ATTEMPTS=$((ATTEMPTS+1))
  sleep 10
done

if [ $ATTEMPTS -eq $MAX_ATTEMPTS ]; then
  handle_error "Disk failed to become available after 5 minutes"
fi

# Attach the disk to the instance
echo "Attaching disk to instance"
aws lightsail attach-disk \
  --disk-name "$DISK_NAME" \
  --instance-name "$INSTANCE_NAME" \
  --disk-path /dev/xvdf \
  --region $AWS_REGION
check_status "Failed to attach disk to instance"

echo "Disk attached. To format and mount the disk, connect to your instance and
 run:"
echo "sudo mkfs -t ext4 /dev/xvdf"
echo "sudo mkdir -p /mnt/my-data"
echo "sudo mount /dev/xvdf /mnt/my-data"
echo "sudo chown ec2-user:ec2-user /mnt/my-data"

# Step 6: Create a snapshot of the instance
echo "Step 6: Creating snapshot of the instance: $SNAPSHOT_NAME"
aws lightsail create-instance-snapshot \
  --instance-name "$INSTANCE_NAME" \
  --instance-snapshot-name "$SNAPSHOT_NAME" \
  --region $AWS_REGION
check_status "Failed to create instance snapshot"
track_resource "instance_snapshot" "$SNAPSHOT_NAME"

# FIX: Wait for the snapshot to complete using polling instead of fixed sleep
echo "Waiting for snapshot to complete... (this may take several minutes)"
MAX_ATTEMPTS=60  # Increased timeout for snapshot creation
ATTEMPTS=0
while [ $ATTEMPTS -lt $MAX_ATTEMPTS ]; do
  SNAPSHOT_STATE=$(aws lightsail get-instance-snapshot --instance-snapshot-name
 "$SNAPSHOT_NAME" --region $AWS_REGION --query 'instanceSnapshot.state' --output
 text 2>/dev/null)
```

```
  if [ "$SNAPSHOT_STATE" == "completed" ]; then
    echo "Snapshot creation completed"
    break
  fi
  echo "Snapshot status: $SNAPSHOT_STATE. Waiting... ($ATTEMPTS/$MAX_ATTEMPTS)"
  ATTEMPTS=$((ATTEMPTS+1))
  sleep 10
done

if [ $ATTEMPTS -eq $MAX_ATTEMPTS ]; then
  echo "Warning: Snapshot creation is taking longer than expected but will continue
 in the background."
  echo "You can check its status later with: aws lightsail get-instance-snapshot --
instance-snapshot-name $SNAPSHOT_NAME --region $AWS_REGION"
fi

# Step 7: Clean up resources
echo "Step 7: Clean up resources"
echo "The script has created the following resources:"
for resource in "${CREATED_RESOURCES[@]}"; do
  echo "  $resource"
done

read -p "Do you want to clean up these resources? (y/n): " CLEANUP_CONFIRM
if [[ "$CLEANUP_CONFIRM" == "y" || "$CLEANUP_CONFIRM" == "Y" ]]; then
  cleanup_resources
else
  echo "Resources will not be cleaned up. You can manually delete them later."
  echo "To clean up manually, use the following commands:"
  echo "aws lightsail delete-instance-snapshot --instance-snapshot-name
 $SNAPSHOT_NAME --region $AWS_REGION"
  echo "aws lightsail detach-disk --disk-name $DISK_NAME --region $AWS_REGION"
  echo "aws lightsail delete-disk --disk-name $DISK_NAME --region $AWS_REGION"
  echo "aws lightsail delete-instance --instance-name $INSTANCE_NAME --region
 $AWS_REGION"
fi

echo "Script completed at $(date)"
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの以下のトピックを参照してください。
  - AttachDisk

- CreateDisk
- CreateInstanceSnapshot
- CreateInstances
- DeleteDisk
- DeleteInstance
- DeleteInstanceSnapshot
- DetachDisk
- DownloadDefaultKeyPair
- GetBlueprints
- GetBundles
- GetDisk
- :GetInstance
- GetInstanceSnapshot
- GetInstanceState

## Bash スクリプトで AWS CLI を使用する Amazon S3 の例

次のコード例では、Bash スクリプトと Amazon S3 で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

基本は、重要なオペレーションをサービス内で実行する方法を示すコード例です。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

シナリオは、1 つのサービス内から、または他の AWS のサービスと組み合わせて複数の関数を呼び出し、特定のタスクを実行する方法を示すコード例です。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コンテキスト内でコードを設定および実行する方法の手順を確認できます。

トピック

- 基本
- アクション

- シナリオ

## 基本

### 基本を学ぶ

次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

- バケットを作成し、そこにファイルをアップロードします。
- バケットからオブジェクトをダウンロードします。
- バケット内のサブフォルダにオブジェクトをコピーします。
- バケット内のオブジェクトを一覧表示します。
- バケットオブジェクトとバケットを削除します。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
###############################################################################
# function s3_getting_started
#
# This function creates, copies, and deletes S3 buckets and objects.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If an error occurred.
###############################################################################
function s3_getting_started() {
  {
    if [ "$BUCKET_OPERATIONS_SOURCED" != "True" ]; then
      cd bucket-lifecycle-operations || exit

      source ./bucket_operations.sh
      cd ..
    fi
```

```
}

echo_repeat "*" 88
echo "Welcome to the Amazon S3 getting started demo."
echo_repeat "*" 88
  echo "A unique bucket will be created by appending a Universally Unique
Identifier to a bucket name prefix."
  echo -n "Enter a prefix for the S3 bucket that will be used in this demo: "
  get_input
  bucket_name_prefix=$get_input_result
local bucket_name
bucket_name=$(generate_random_name "$bucket_name_prefix")

local region_code
region_code=$(aws configure get region)

if create_bucket -b "$bucket_name" -r "$region_code"; then
  echo "Created demo bucket named $bucket_name"
else
  errecho "The bucket failed to create. This demo will exit."
  return 1
fi

local file_name
while [ -z "$file_name" ]; do
  echo -n "Enter a file you want to upload to your bucket: "
  get_input
  file_name=$get_input_result

  if [ ! -f "$file_name" ]; then
    echo "Could not find file $file_name. Are you sure it exists?"
    file_name=""
  fi
done

local key
key="$(basename "$file_name")"

local result=0
if copy_file_to_bucket "$bucket_name" "$file_name" "$key"; then
  echo "Uploaded file $file_name into bucket $bucket_name with key $key."
else
  result=1
fi
```

```
  local destination_file
  destination_file="$file_name.download"
  if yes_no_input "Would you like to download $key to the file $destination_file?
 (y/n) "; then
    if download_object_from_bucket "$bucket_name" "$destination_file" "$key"; then
      echo "Downloaded $key in the bucket $bucket_name to the file
 $destination_file."
    else
      result=1
    fi
  fi

  if yes_no_input "Would you like to copy $key a new object key in your bucket? (y/
n) "; then
    local to_key
    to_key="demo/$key"
    if copy_item_in_bucket "$bucket_name" "$key" "$to_key"; then
      echo "Copied $key in the bucket $bucket_name to the  $to_key."
    else
      result=1
    fi
  fi

  local bucket_items
  bucket_items=$(list_items_in_bucket "$bucket_name")

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ $? -ne 0 ]]; then
    result=1
  fi

  echo "Your bucket contains the following items."
  echo -e "Name\t\tSize"
  echo "$bucket_items"

  if yes_no_input "Delete the bucket, $bucket_name, as well as the objects in it?
 (y/n) "; then
    bucket_items=$(echo "$bucket_items" | cut -f 1)

    if delete_items_in_bucket "$bucket_name" "$bucket_items"; then
      echo "The following items were deleted from the bucket $bucket_name"
      echo "$bucket_items"
    else
```

```
      result=1
    fi

    if delete_bucket "$bucket_name"; then
      echo "Deleted the bucket $bucket_name"
    else
      result=1
    fi
  fi

  return $result
}
```

このシナリオで使用される Amazon S3 関数。

```
###############################################################################
# function create-bucket
#
# This function creates the specified bucket in the specified AWS Region, unless
# it already exists.
#
# Parameters:
#       -b bucket_name  -- The name of the bucket to create.
#       -r region_code  -- The code for an AWS Region in which to
#                          create the bucket.
#
# Returns:
#       The URL of the bucket that was created.
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function create_bucket() {
  local bucket_name region_code response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function create_bucket"
    echo "Creates an Amazon S3 bucket. You must supply a bucket name:"
    echo "  -b bucket_name    The name of the bucket. It must be globally unique."
```

```
    echo "  [-r region_code]    The code for an AWS Region in which the bucket is
 created."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "b:r:h" option; do
    case "${option}" in
      b) bucket_name="${OPTARG}" ;;
      r) region_code="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done

  if [[ -z "$bucket_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a bucket name with the -b parameter."
    usage
    return 1
  fi

  local bucket_config_arg
  # A location constraint for "us-east-1" returns an error.
  if [[ -n "$region_code" ]] && [[ "$region_code" != "us-east-1" ]]; then
    bucket_config_arg="--create-bucket-configuration LocationConstraint=
$region_code"
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    Bucket name:   $bucket_name"
  iecho "    Region code:   $region_code"
  iecho ""

  # If the bucket already exists, we don't want to try to create it.
  if (bucket_exists "$bucket_name"); then
    errecho "ERROR: A bucket with that name already exists. Try again."
    return 1
```

```
  fi

  # shellcheck disable=SC2086
  response=$(aws s3api create-bucket \
    --bucket "$bucket_name" \
    $bucket_config_arg)

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ ${?} -ne 0 ]]; then
    errecho "ERROR: AWS reports create-bucket operation failed.\n$response"
    return 1
  fi
}

################################################################################
# function copy_file_to_bucket
#
# This function creates a file in the specified bucket.
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the bucket to copy the file to.
#       $2 - The path and file name of the local file to copy to the bucket.
#       $3 - The key (name) to call the copy of the file in the bucket.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
################################################################################
function copy_file_to_bucket() {
  local response bucket_name source_file destination_file_name
  bucket_name=$1
  source_file=$2
  destination_file_name=$3

  response=$(aws s3api put-object \
    --bucket "$bucket_name" \
    --body "$source_file" \
    --key "$destination_file_name")

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ ${?} -ne 0 ]]; then
    errecho "ERROR: AWS reports put-object operation failed.\n$response"
    return 1
  fi
```

```
}

################################################################################
# function download_object_from_bucket
#
# This function downloads an object in a bucket to a file.
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the bucket to download the object from.
#       $2 - The path and file name to store the downloaded bucket.
#       $3 - The key (name) of the object in the bucket.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
################################################################################
function download_object_from_bucket() {
  local bucket_name=$1
  local destination_file_name=$2
  local object_name=$3
  local response

  response=$(aws s3api get-object \
    --bucket "$bucket_name" \
    --key "$object_name" \
    "$destination_file_name")

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ ${?} -ne 0 ]]; then
    errecho "ERROR: AWS reports put-object operation failed.\n$response"
    return 1
  fi
}

################################################################################
# function copy_item_in_bucket
#
# This function creates a copy of the specified file in the same bucket.
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the bucket to copy the file from and to.
#       $2 - The key of the source file to copy.
#       $3 - The key of the destination file.
#
```

```
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function copy_item_in_bucket() {
  local bucket_name=$1
  local source_key=$2
  local destination_key=$3
  local response

  response=$(aws s3api copy-object \
    --bucket "$bucket_name" \
    --copy-source "$bucket_name/$source_key" \
    --key "$destination_key")

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ $? -ne 0 ]]; then
    errecho "ERROR:  AWS reports s3api copy-object operation failed.\n$response"
    return 1
  fi
}

###############################################################################
# function list_items_in_bucket
#
# This function displays a list of the files in the bucket with each file's
# size. The function uses the --query parameter to retrieve only the key and
# size fields from the Contents collection.
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the bucket.
#
# Returns:
#       The list of files in text format.
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function list_items_in_bucket() {
  local bucket_name=$1
  local response

  response=$(aws s3api list-objects \
    --bucket "$bucket_name" \
```

```
    --output text \
    --query 'Contents[].{Key: Key, Size: Size}')

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ ${?} -eq 0 ]]; then
    echo "$response"
  else
    errecho "ERROR: AWS reports s3api list-objects operation failed.\n$response"
    return 1
  fi
}

################################################################################
# function delete_items_in_bucket
#
# This function deletes the specified list of keys from the specified bucket.
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the bucket.
#       $2 - A list of keys in the bucket to delete.

# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
################################################################################
function delete_items_in_bucket() {
  local bucket_name=$1
  local keys=$2
  local response

  # Create the JSON for the items to delete.
  local delete_items
  delete_items="{\"Objects\":["
  for key in $keys; do
    delete_items="$delete_items{\"Key\": \"$key\"},"
  done
  delete_items=${delete_items%?} # Remove the final comma.
  delete_items="$delete_items]}"

  response=$(aws s3api delete-objects \
    --bucket "$bucket_name" \
    --delete "$delete_items")

  # shellcheck disable=SC2181
```

```
  if [[ $? -ne 0 ]]; then
    errecho "ERROR:  AWS reports s3api delete-object operation failed.\n$response"
    return 1
  fi
}

################################################################################
# function delete_bucket
#
# This function deletes the specified bucket.
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the bucket.

# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
################################################################################
function delete_bucket() {
  local bucket_name=$1
  local response

  response=$(aws s3api delete-bucket \
    --bucket "$bucket_name")

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ $? -ne 0 ]]; then
    errecho "ERROR: AWS reports s3api delete-bucket failed.\n$response"
    return 1
  fi
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の以下のトピックを参照してください。
  - CopyObject
  - CreateBucket
  - DeleteBucket
  - DeleteObjects
  - GetObject
  - ListObjectsV2

- PutObject

## アクション

### `CopyObject`

次のコード例では、CopyObject を使用する方法を示しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
#############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#############################################################################
# function copy_item_in_bucket
#
# This function creates a copy of the specified file in the same bucket.
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the bucket to copy the file from and to.
#       $2 - The key of the source file to copy.
#       $3 - The key of the destination file.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#############################################################################
function copy_item_in_bucket() {
  local bucket_name=$1
```

```
  local source_key=$2
  local destination_key=$3
  local response

  response=$(aws s3api copy-object \
    --bucket "$bucket_name" \
    --copy-source "$bucket_name/$source_key" \
    --key "$destination_key")

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ $? -ne 0 ]]; then
    errecho "ERROR:  AWS reports s3api copy-object operation failed.\n$response"
    return 1
  fi
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CopyObject」を参照してください。

### `CreateBucket`

次のコード例では、CreateBucket を使用する方法を示しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
#############################################################################
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
#############################################################################
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
```

```
  fi
}

################################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
################################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

################################################################################
# function create-bucket
#
# This function creates the specified bucket in the specified AWS Region, unless
# it already exists.
#
# Parameters:
#       -b bucket_name  -- The name of the bucket to create.
#       -r region_code  -- The code for an AWS Region in which to
#                          create the bucket.
#
# Returns:
#       The URL of the bucket that was created.
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
################################################################################
function create_bucket() {
  local bucket_name region_code response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function create_bucket"
    echo "Creates an Amazon S3 bucket. You must supply a bucket name:"
    echo "  -b bucket_name    The name of the bucket. It must be globally unique."
    echo "  [-r region_code]    The code for an AWS Region in which the bucket is
 created."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
```

```
  while getopts "b:r:h" option; do
    case "${option}" in
      b) bucket_name="${OPTARG}" ;;
      r) region_code="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done

  if [[ -z "$bucket_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a bucket name with the -b parameter."
    usage
    return 1
  fi

  local bucket_config_arg
  # A location constraint for "us-east-1" returns an error.
  if [[ -n "$region_code" ]] && [[ "$region_code" != "us-east-1" ]]; then
    bucket_config_arg="--create-bucket-configuration LocationConstraint=
$region_code"
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    Bucket name:   $bucket_name"
  iecho "    Region code:   $region_code"
  iecho ""

  # If the bucket already exists, we don't want to try to create it.
  if (bucket_exists "$bucket_name"); then
    errecho "ERROR: A bucket with that name already exists. Try again."
    return 1
  fi

  # shellcheck disable=SC2086
  response=$(aws s3api create-bucket \
    --bucket "$bucket_name" \
    $bucket_config_arg)
```

```
  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ ${?} -ne 0 ]]; then
    errecho "ERROR: AWS reports create-bucket operation failed.\n$response"
    return 1
  fi
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「CreateBucket」を参照してください。

### `DeleteBucket`

次のコード例では、DeleteBucket を使用する方法を示しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
#############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#############################################################################
# function delete_bucket
#
# This function deletes the specified bucket.
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the bucket.
```

```
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function delete_bucket() {
  local bucket_name=$1
  local response

  response=$(aws s3api delete-bucket \
    --bucket "$bucket_name")

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ $? -ne 0 ]]; then
    errecho "ERROR: AWS reports s3api delete-bucket failed.\n$response"
    return 1
  fi
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteBucket」を参照してください。

### `DeleteObject`

次のコード例では、DeleteObject を使用する方法を示しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
```

```
}

##############################################################################
# function delete_item_in_bucket
#
# This function deletes the specified file from the specified bucket.
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the bucket.
#       $2 - The key (file name) in the bucket to delete.

# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
##############################################################################
function delete_item_in_bucket() {
  local bucket_name=$1
  local key=$2
  local response

  response=$(aws s3api delete-object \
    --bucket "$bucket_name" \
    --key "$key")

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ $? -ne 0 ]]; then
    errecho "ERROR:  AWS reports s3api delete-object operation failed.\n$response"
    return 1
  fi
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteObject」を参照してください。

### DeleteObjects

次のコード例では、DeleteObjects を使用する方法を示しています。

## Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

##############################################################################
# function delete_items_in_bucket
#
# This function deletes the specified list of keys from the specified bucket.
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the bucket.
#       $2 - A list of keys in the bucket to delete.

# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
##############################################################################
function delete_items_in_bucket() {
  local bucket_name=$1
  local keys=$2
  local response

  # Create the JSON for the items to delete.
  local delete_items
  delete_items="{\"Objects\":["
  for key in $keys; do
    delete_items="$delete_items{\"Key\": \"$key\"},"
  done
  delete_items=${delete_items%?} # Remove the final comma.
```

```
  delete_items="$delete_items]}"

  response=$(aws s3api delete-objects \
    --bucket "$bucket_name" \
    --delete "$delete_items")

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ $? -ne 0 ]]; then
    errecho "ERROR:  AWS reports s3api delete-object operation failed.\n$response"
    return 1
  fi
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「DeleteObjects」を参照してください。

### `GetObject`

次のコード例では、`GetObject` を使用する方法を示しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

##############################################################################
# function download_object_from_bucket
#
```

```
# This function downloads an object in a bucket to a file.
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the bucket to download the object from.
#       $2 - The path and file name to store the downloaded bucket.
#       $3 - The key (name) of the object in the bucket.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function download_object_from_bucket() {
  local bucket_name=$1
  local destination_file_name=$2
  local object_name=$3
  local response

  response=$(aws s3api get-object \
    --bucket "$bucket_name" \
    --key "$object_name" \
    "$destination_file_name")

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ ${?} -ne 0 ]]; then
    errecho "ERROR: AWS reports put-object operation failed.\n$response"
    return 1
  fi
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「GetObject」を参照してください。

### `HeadBucket`

次のコード例では、HeadBucket を使用する方法を示しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
#############################################################################
# function bucket_exists
#
# This function checks to see if the specified bucket already exists.
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the bucket to check.
#
# Returns:
#       0 - If the bucket already exists.
#       1 - If the bucket doesn't exist.
#############################################################################
function bucket_exists() {
  local bucket_name
  bucket_name=$1

  # Check whether the bucket already exists.
  # We suppress all output - we're interested only in the return code.

  if aws s3api head-bucket \
    --bucket "$bucket_name" \
    >/dev/null 2>&1; then
    return 0 # 0 in Bash script means true.
  else
    return 1 # 1 in Bash script means false.
  fi
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「HeadBucket」を参照してください。

### `ListObjectsV2`

次のコード例では、`ListObjectsV2` を使用する方法を示しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

##############################################################################
# function list_items_in_bucket
#
# This function displays a list of the files in the bucket with each file's
# size. The function uses the --query parameter to retrieve only the key and
# size fields from the Contents collection.
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the bucket.
#
# Returns:
#       The list of files in text format.
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
##############################################################################
function list_items_in_bucket() {
  local bucket_name=$1
  local response

  response=$(aws s3api list-objects \
    --bucket "$bucket_name" \
```

```
    --output text \
    --query 'Contents[].{Key: Key, Size: Size}')

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ ${?} -eq 0 ]]; then
    echo "$response"
  else
    errecho "ERROR: AWS reports s3api list-objects operation failed.\n$response"
    return 1
  fi
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI API リファレンス」の「ListObjectsV2」を参照してください。

### `PutObject`

次のコード例では、`PutObject` を使用する方法を示しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function copy_file_to_bucket
#
# This function creates a file in the specified bucket.
```

```
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the bucket to copy the file to.
#       $2 - The path and file name of the local file to copy to the bucket.
#       $3 - The key (name) to call the copy of the file in the bucket.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function copy_file_to_bucket() {
  local response bucket_name source_file destination_file_name
  bucket_name=$1
  source_file=$2
  destination_file_name=$3

  response=$(aws s3api put-object \
    --bucket "$bucket_name" \
    --body "$source_file" \
    --key "$destination_file_name")

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ ${?} -ne 0 ]]; then
    errecho "ERROR: AWS reports put-object operation failed.\n$response"
    return 1
  fi
}
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「PutObject」を参照してください。

## シナリオ

### S3 の開始方法

次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

- 一意の命名とリージョン設定を使用して S3 バケットを作成する
- パブリックアクセスブロックを含むバケットセキュリティ設定を構成する
- データ保護のためにバージョニングとデフォルトの暗号化を有効にする

- カスタムメタデータの有無にかかわらずオブジェクトをアップロードする
- バケットからローカルストレージにオブジェクトをダウンロードする
- バケット内のオブジェクトをコピーしてフォルダにデータを整理する
- 特定のプレフィックスを持つバケットコンテンツとオブジェクトを一覧表示する
- リソース管理のためにバケットにタグを追加する
- バージョニングされたオブジェクトを含むすべてのリソースをクリーンアップする

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。デベロッパーチュートリアルのサンプルレポジトリで用例一覧を検索し、設定と実行の方法を確認してください。

```
#!/bin/bash

# Amazon S3 Getting Started Tutorial Script
# This script demonstrates basic S3 operations including:
# - Creating a bucket
# - Configuring bucket settings
# - Uploading, downloading, and copying objects
# - Deleting objects and buckets

# Latest fixes:
# 1. Fixed folder creation using temporary file
# 2. Corrected versioned object deletion in cleanup
# 3. Improved error handling for cleanup operations

# Set up error handling
set -e
trap 'cleanup_handler $?' EXIT

# Log file setup
LOG_FILE="s3-tutorial-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).log"
exec > >(tee -a "$LOG_FILE") 2>&1

# Function to log messages
log() {
```

```
    echo "[$(date +"%Y-%m-%d %H:%M:%S")] $1"
}

# Function to handle errors
handle_error() {
    log "ERROR: $1"
    exit 1
}

# Function to check if a bucket exists
bucket_exists() {
    if aws s3api head-bucket --bucket "$1" 2>/dev/null; then
        return 0
    else
        return 1
    fi
}

# Function to delete all versions of objects in a bucket
delete_all_versions() {
    local bucket=$1
    log "Deleting all object versions from bucket $bucket..."

    # Get and delete all versions
    versions=$(aws s3api list-object-versions --bucket "$bucket" --query
 'Versions[].{Key:Key,VersionId:VersionId}' --output json 2>/dev/null)
    if [ -n "$versions" ] && [ "$versions" != "null" ]; then
        echo "{\"Objects\": $versions}" | aws s3api delete-objects --bucket
 "$bucket" --delete file:///dev/stdin >/dev/null 2>&1 || log "Warning: Some versions
 could not be deleted"
    fi

    # Get and delete all delete markers
    markers=$(aws s3api list-object-versions --bucket "$bucket" --query
 'DeleteMarkers[].{Key:Key,VersionId:VersionId}' --output json 2>/dev/null)
    if [ -n "$markers" ] && [ "$markers" != "null" ]; then
        echo "{\"Objects\": $markers}" | aws s3api delete-objects --bucket "$bucket"
 --delete file:///dev/stdin >/dev/null 2>&1 || log "Warning: Some delete markers
 could not be deleted"
    fi
}

# Function to handle cleanup on exit
cleanup_handler() {
```

```
    local exit_code=$1

    # Only run cleanup if it hasn't been run already
    if [ -z "$CLEANUP_DONE" ]; then
        cleanup
    fi

    exit $exit_code
}

# Function to clean up resources
cleanup() {
    log "Starting cleanup process..."
    CLEANUP_DONE=1

    # List all resources created for confirmation
    log "Resources created:"
    if [ -n "$BUCKET_NAME" ]; then
        log "- S3 Bucket: $BUCKET_NAME"

        # Only try to list objects if the bucket exists
        if bucket_exists "$BUCKET_NAME"; then
            # Check if any objects were created
            OBJECTS=$(aws s3api list-objects-v2 --bucket "$BUCKET_NAME" --query
 'Contents[].Key' --output text 2>/dev/null || echo "")
            if [ -n "$OBJECTS" ]; then
                log "- Objects in bucket:"
                echo "$OBJECTS" | tr '\t' '\n' | while read -r obj; do
                    log "  - $obj"
                done
            fi

            # Ask for confirmation before cleanup
            read -p "Do you want to proceed with cleanup and delete all resources?
 (y/n): " confirm
            if [[ $confirm != [yY] && $confirm != [yY][eE][sS] ]]; then
                log "Cleanup aborted by user."
                return
            fi

            # Delete all versions of objects
            delete_all_versions "$BUCKET_NAME"

            # Delete the bucket
```

```
            log "Deleting bucket $BUCKET_NAME..."
            aws s3api delete-bucket --bucket "$BUCKET_NAME" || log "Warning: Failed
 to delete bucket"
        else
            log "Bucket $BUCKET_NAME does not exist, skipping cleanup"
        fi
    fi

    # Clean up local files
    log "Removing local files..."
    rm -f sample-file.txt sample-document.txt downloaded-sample-file.txt empty-
file.tmp

    log "Cleanup completed."
}

# Generate a random bucket name
generate_bucket_name() {
    local hex_id
    hex_id=$(openssl rand -hex 6)
    echo "demo-s3-bucket-$hex_id"
}

# Main script execution
main() {
    log "Starting Amazon S3 Getting Started Tutorial"

    # Generate a unique bucket name
    BUCKET_NAME=$(generate_bucket_name)
    log "Generated bucket name: $BUCKET_NAME"

    # Step 1: Create a bucket
    log "Step 1: Creating S3 bucket..."

    # Get the current region or default to us-east-1
    REGION=$(aws configure get region)
    REGION=${REGION:-us-east-1}
    log "Using region: $REGION"

    if [ "$REGION" = "us-east-1" ]; then
        aws s3api create-bucket --bucket "$BUCKET_NAME" || handle_error "Failed to
 create bucket"
    else
        aws s3api create-bucket \
```

```
            --bucket "$BUCKET_NAME" \
            --region "$REGION" \
            --create-bucket-configuration LocationConstraint="$REGION" ||
handle_error "Failed to create bucket"
    fi
    log "Bucket created successfully"

    # Configure bucket settings
    log "Configuring bucket settings..."

    # Block public access (security best practice)
    log "Blocking public access..."
    aws s3api put-public-access-block \
        --bucket "$BUCKET_NAME" \
        --public-access-block-configuration
"BlockPublicAcls=true,IgnorePublicAcls=true,BlockPublicPolicy=true,RestrictPublicBuckets=tr
|| handle_error "Failed to configure public access block"

    # Enable versioning
    log "Enabling versioning..."
    aws s3api put-bucket-versioning \
        --bucket "$BUCKET_NAME" \
        --versioning-configuration Status=Enabled || handle_error "Failed to enable
versioning"

    # Set default encryption
    log "Setting default encryption..."
    aws s3api put-bucket-encryption \
        --bucket "$BUCKET_NAME" \
        --server-side-encryption-configuration '{"Rules":
[{"ApplyServerSideEncryptionByDefault": {"SSEAlgorithm": "AES256"}}]}' ||
handle_error "Failed to set encryption"

    # Step 2: Upload an object
    log "Step 2: Uploading objects to bucket..."

    # Create a sample file
    echo "This is a sample file for the S3 tutorial." > sample-file.txt

    # Upload the file
    aws s3api put-object \
        --bucket "$BUCKET_NAME" \
        --key "sample-file.txt" \
        --body "sample-file.txt" || handle_error "Failed to upload object"
```

```
    log "Object uploaded successfully"

    # Upload with metadata
    echo "This is a document with metadata." > sample-document.txt
    aws s3api put-object \
        --bucket "$BUCKET_NAME" \
        --key "documents/sample-document.txt" \
        --body "sample-document.txt" \
        --content-type "text/plain" \
        --metadata "author=AWSDocumentation,purpose=tutorial" || handle_error
"Failed to upload object with metadata"
    log "Object with metadata uploaded successfully"

    # Step 3: Download an object
    log "Step 3: Downloading object from bucket..."
    aws s3api get-object \
        --bucket "$BUCKET_NAME" \
        --key "sample-file.txt" \
        "downloaded-sample-file.txt" || handle_error "Failed to download object"
    log "Object downloaded successfully"

    # Check if an object exists
    log "Checking if object exists..."
    aws s3api head-object \
        --bucket "$BUCKET_NAME" \
        --key "sample-file.txt" || handle_error "Object does not exist"
    log "Object exists"

    # Step 4: Copy object to a folder
    log "Step 4: Copying object to a folder..."

    # Create a folder structure using a temporary empty file
    log "Creating folder structure..."
    touch empty-file.tmp
    aws s3api put-object \
        --bucket "$BUCKET_NAME" \
        --key "favorite-files/" \
        --body empty-file.tmp || handle_error "Failed to create folder"

    # Copy the object
    log "Copying object..."
    aws s3api copy-object \
        --bucket "$BUCKET_NAME" \
        --copy-source "$BUCKET_NAME/sample-file.txt" \
```

```
        --key "favorite-files/sample-file.txt" || handle_error "Failed to copy
 object"
    log "Object copied successfully"

    # List objects in the bucket
    log "Listing all objects in the bucket..."
    aws s3api list-objects-v2 \
        --bucket "$BUCKET_NAME" \
        --query 'Contents[].Key' \
        --output table || handle_error "Failed to list objects"

    # List objects with a specific prefix
    log "Listing objects in the favorite-files folder..."
    aws s3api list-objects-v2 \
        --bucket "$BUCKET_NAME" \
        --prefix "favorite-files/" \
        --query 'Contents[].Key' \
        --output table || handle_error "Failed to list objects with prefix"

    # Add tags to the bucket
    log "Adding tags to the bucket..."
    aws s3api put-bucket-tagging \
        --bucket "$BUCKET_NAME" \
        --tagging 'TagSet=[{Key=Project,Value=S3Tutorial},
{Key=Environment,Value=Demo}]' || handle_error "Failed to add tags"
    log "Tags added successfully"

    log "Tutorial completed successfully!"
}

# Execute the main function
main
```

- API の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの以下のトピックを参照してください。
  - CopyObject
  - CreateBucket
  - DeleteBucket
  - DeleteObjects
  - GetObject

- HeadObject
- ListObjectVersions
- ListObjectsV2
- PutBucketEncryption
- PutBucketTagging
- PutBucketVersioning
- PutObject
- PutPublicAccessBlock

## Bash スクリプトで AWS CLI を使用する AWS STS の例

次のコード例では、Bash スクリプトと AWS STS で AWS Command Line Interface を使用してアクションを実行し、一般的なシナリオを実装する方法を示しています。

アクションはより大きなプログラムからのコードの抜粋であり、コンテキスト内で実行する必要があります。アクションは個々のサービス機能を呼び出す方法を示していますが、コンテキスト内のアクションは、関連するシナリオで確認できます。

各例には完全なソースコードへのリンクが含まれており、コードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

トピック
- アクション

### アクション

#### `AssumeRole`

次の例では、`AssumeRole` を使用する方法を説明しています。

Bash スクリプトを使用した AWS CLI

> **Note**
>
> GitHub には、その他のリソースもあります。AWS コード例リポジトリで完全な例を見つけて、設定と実行の方法を確認してください。

```
################################################################################
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
################################################################################
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

################################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
################################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

################################################################################
# function sts_assume_role
#
# This function assumes a role in the AWS account and returns the temporary
#  credentials.
#
# Parameters:
#       -n role_session_name -- The name of the session.
#       -r role_arn -- The ARN of the role to assume.
#
# Returns:
#       [access_key_id, secret_access_key, session_token]
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If an error occurred.
################################################################################
function sts_assume_role() {
  local role_session_name role_arn response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
```

```
    echo "function sts_assume_role"
    echo "Assumes a role in the AWS account and returns the temporary credentials:"
    echo "  -n role_session_name -- The name of the session."
    echo "  -r role_arn -- The ARN of the role to assume."
    echo ""
  }

  while getopts n:r:h option; do
    case "${option}" in
      n) role_session_name=${OPTARG} ;;
      r) role_arn=${OPTARG} ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done

  response=$(aws sts assume-role \
    --role-session-name "$role_session_name" \
    --role-arn "$role_arn" \
    --output text \
    --query "Credentials.[AccessKeyId, SecretAccessKey, SessionToken]")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-role operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

- API の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「AssumeRole」を参照してください。

# AWS CLI でのセキュリティ

AWS ではクラウドセキュリティが最優先事項です。セキュリティを最も重視する組織の要件を満たすために構築された AWS のデータセンターとネットワークアーキテクチャは、お客様に大きく貢献します。

セキュリティは、AWS とお客様の間の共有責任です。責任共有モデル、、は、これをクラウドのセキュリティ、およびクラウド内のセキュリティとして説明しています。

- クラウドのセキュリティ – AWS が AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラクチャを保護する責任を担います。AWS は、ユーザーがセキュアに使用できるサービスも提供します。AWS コンプライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテストおよび検証しています。AWS Command Line Interface に適用するコンプライアンスプログラムの詳細については、「コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス」「」を参照してください。
- クラウド内のセキュリティ - ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。また、お客様は、お客様のデータの機密性、企業の要件、および適用可能な法律および規制などの他の要因についても責任を担います。

このドキュメントは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する際に責任共有モデルを適用する方法を理解するのに役立ちます。以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために AWS CLI を設定する方法を示します。また、AWS CLI を使用して、AWS リソースのモニタリングとセキュリティ保護を行う方法についても説明します。

トピック


- AWS CLI でのデータ保護
- Identity and Access Management
- この AWS 製品またはサービスのコンプライアンス検証
- この AWS 製品またはサービスの耐障害性
- この AWS 製品またはサービスのインフラストラクチャセキュリティ
- Enforcing a minimum version of TLS for the AWS CLI

# AWS CLI でのデータ保護

AWS責任共有モデル は、AWS Command Line Interface でのデータ保護に適用されます。このモデルで説明されているように、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行するグローバルインフラストラクチャを保護するがあります。ユーザーは、このインフラストラクチャでホストされるコンテンツに対する管理を維持する責任があります。また、使用する「AWS のサービス」のセキュリティ設定と管理タスクもユーザーの責任となります。データプライバシーの詳細については、データプライバシーに関するよくある質問を参照してください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿された「AWS 責任共有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。

データを保護するため、「AWS アカウント」認証情報を保護し、AWS IAM Identity Center または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーをセットアップすることをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要な権限のみが各ユーザーに付与されます。また、次の方法でデータを保護することもお勧めします:

- 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
- SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 は必須ですが、TLS 1.3 を推奨します。
- AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティロギングを設定します。CloudTrail 証跡を使用して AWS アクティビティをキャプチャする方法については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「CloudTrail 証跡の使用」を参照してください。
- AWS のサービス内のすべてのデフォルトセキュリティコントロールに加え、AWS 暗号化ソリューションを使用します。
- Amazon Macie などの高度な管理されたセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に保存されている機密データの検出と保護を支援します。
- コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスする際に FIPS 140-3 検証済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンドポイントの詳細については、「連邦情報処理規格 (FIPS) 140-3」を参照してください。

お客様の E メールアドレスなどの極秘または機密情報を、タグ、または [名前] フィールドなどの自由形式のテキストフィールドに含めないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、AWS CLI、または AWS SDK で AWS CLI または他の AWS のサービス を使用する場合も同様です。タグ、または名前に使用される自由形式のテキストフィールドに入力されるデータは、請求または診断ログに使用される場合があります。外部サーバーに URL を提供する場合、そのサーバーへのリクエストを検証できるように、認証情報を URL に含めないことを強くお勧めします。

# データの暗号化

セキュリティで保護されたサービスの重要な特徴として、情報はアクティブに使用されていないときに暗号化されます。

## 保管中の暗号化

デフォルトでは、AWS CLI は、ユーザーに代わって AWS のサービスとやり取りするために必要な認証情報を除き、それ自体にカスタマーデータを保存することはありません。

ユーザーがオプションの `cli_history` 機能を有効にすると、AWS CLI は、コマンドパラメータや API リクエスト/レスポンスデータを含む完全なコマンド実行履歴を `~/.aws/cli/history/history.db` に保存します。この機能は、AWS CLI 設定の `cli_history = disabled` を設定することでいつでも無効にできます。別の場所に履歴を保存するには、`AWS_CLI_HISTORY_FILE` 環境変数を設定します。

AWS CLI を使用して、カスタマーデータをローカルコンピュータに転送して保存する AWS のサービスを呼び出す場合は、そのサービスのユーザーガイドの「セキュリティ & コンプライアンス」の章で、データの保存、保護、および暗号化の方法を参照してください。

## 転送時の暗号化

デフォルトでは、AWS CLI や AWS のサービスエンドポイントを実行しているクライアントコンピュータから転送されるすべてのデータは、HTTPS/TLS 接続を介した送信により、すべてが暗号化されます。

HTTPS/TLS の使用を有効にするために必要な操作はありません。`--no-verify-ssl` コマンドラインオプションを使用して個々のコマンドに対して明示的に無効にしない限り、常に有効になります。

# Identity and Access Management

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御するために役立つ AWS のサービスです。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に AWS リソースの使用を許可する (権限を持たせる) かを制御します。IAM は、無料で使用できる AWS のサービスです。

トピック


- 対象者

- アイデンティティによる認証
- ポリシーを使用したアクセス権の管理
- AWS のサービスと IAM の連携の仕組み
- AWS ID とアクセスのトラブルシューティング

## 対象者

AWS Identity and Access Management (IAM) の用途は、AWS で行う作業によって異なります。

サービスユーザー – ジョブを実行するために AWS のサービスを使用する場合は、管理者が必要なアクセス許可と認証情報を用意します。作業を実行するためにさらに多くの AWS 機能を使用するとき、追加の権限が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解すると、管理者から適切な権限をリクエストするのに役に立ちます。AWS の機能にアクセスできない場合は、「AWS ID とアクセスのトラブルシューティング」を参照するか、使用している AWS のサービスのユーザーガイドを参照してください。

サービス管理者 - 社内の AWS リソースを担当している場合は、通常、AWS への完全なアクセスがあります。サービスのユーザーがどの AWS 機能やリソースにアクセスするかを決めるのは管理者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービスユーザーの権限を変更する必要があります。このページの情報を点検して、IAM の基本概念を理解してください。AWS で IAM を利用する方法の詳細については、使用している AWS のサービスのユーザーガイドを参照してください。

IAM 管理者 - 管理者は、AWS へのアクセスを管理するポリシーの書き込み方法の詳細について確認する場合があります。IAM で使用できる AWS ID ベースのポリシーの例を表示するには、使用している AWS のサービスのユーザーガイドを参照してください。

## アイデンティティによる認証

認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。ユーザーは、IAM ユーザー の AWS アカウントのルートユーザー として、または IAM ロールを引き受けることによって、認証される 必要があります。

AWS IAM Identity Center (IAM アイデンティティセンター)、シングルサインオン認証、Google/Facebook 認証情報などの ID ソースからの認証情報を使用して、フェデレーテッドアイデンティティとしてサインインできます。サインインの詳細については、「AWS サインイン ユーザーガイド」の「AWS アカウントにサインインする方法」を参照してください。

プログラムによるアクセスの場合、AWS はリクエストに暗号で署名するための SDK と CLI を提供します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「API リクエストに対する AWS 署名バージョン 4」を参照してください。

### AWS アカウント のルートユーザー

AWS アカウントを作成すると、すべての AWS のサービスとリソースに対する完全なアクセス権を持つ AWS アカウント ルートユーザーと呼ばれる 1 つのサインイン ID を使用して開始します。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めします。ルートユーザー認証情報を必要とするタスクについては、「IAM ユーザーガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照してください。

### フェデレーテッドアイデンティティ

ベストプラクティスでは、人間のユーザーが一時的な認証情報を使用して AWS のサービス にアクセスする際、アイデンティティプロバイダーとのフェデレーションを使用することが求められます。

フェデレーテッドアイデンティティは、エンタープライズディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、Directory Service のユーザーであり、ID ソースからの認証情報を使用して AWS のサービスにアクセスするユーザーです。フェデレーテッドアイデンティティは、一時的な認証情報を提供するロールを引き受けます。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM Identity Center をお勧めします。詳細については、「AWS IAM Identity Center ユーザーガイド」の「IAM アイデンティティセンターとは」を参照してください。

### IAM ユーザーとグループ

IAM ユーザーは、特定の個人やアプリケーションに対する特定のアクセス許可を持つアイデンティティです。長期認証情報を持つ IAM ユーザーの代わりに一時的な認証情報を使用することをお勧めします。詳細は「IAM ユーザーガイド」の「人間のユーザーが一時的な認証情報を使用して AWS にアクセスするには ID プロバイダーとのフェデレーションの使用が必要です」を参照してください。

IAM グループは、IAM ユーザーの集合を指定し、大量のユーザーに対するアクセス許可の管理を容易にします。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーに関するユースケース」を参照してください。

### IAM ロール

IAM ロールは、特定のアクセス許可を持つアイデンティであり、一時的な認証情報を提供します。ユーザーから IAM ロール (コンソール) に切り替える、または AWS CLI や AWS API オペレー

ションを呼び出すことで、ロールを引き受けることができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ロールを引き受けるための各種方法」を参照してください。

IAM ロールは、フェデレーションユーザーアクセス、一時的な IAM ユーザーのアクセス許可、クロスアカウントアクセス、クロスサービスアクセス、および Amazon EC2 で実行するアプリケーションに役立ちます。詳細については、IAM ユーザーガイド の IAM でのクロスアカウントリソースアクセス を参照してください。

## ポリシーを使用したアクセス権の管理

AWS でアクセスを制御するには、ポリシーを作成して AWS ID またはリソースにアタッチします。ポリシーは、アイデンティティやリソースとの関連付けに伴うアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパルがリクエストを行うときに、これらのポリシーを評価します。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に保存されます。JSON ポリシードキュメントの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「JSON ポリシー概要」を参照してください。

管理者は、ポリシーを使用して、どのプリンシパルがどのリソースに対して、どのような条件でアクションを実行できるかを定義することで、誰が何にアクセスできるかを指定します。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は IAM ポリシーを作成してロールに追加し、このロールをユーザーが引き受けられるようにします。IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクセス許可を定義します。

### アイデンティティベースのポリシー

アイデンティティベースのポリシーは、アイデンティティ (ユーザー、グループ、またはロール) にアタッチできる JSON アクセス許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、アイデンティティがどのリソースに対してどのような条件下でどのようなアクションを実行できるかを制御します。アイデンティティベースポリシーの作成方法については、IAM ユーザーガイド の カスタマー管理ポリシーでカスタム IAM アクセス許可を定義する を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、インラインポリシー (単一の ID に直接埋め込む) または管理ポリシー (複数の ID にアタッチされたスタンドアロンポリシー) にすることができます。管理ポリシーとインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「管理ポリシーとインラインポリシーのいずれかを選択する」を参照してください。

### リソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。例としては、IAM ロール信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーなどがあります。リソースベースのポ

リシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定のリソースへのアクセスを制御できます。リソースベースのポリシーでは、プリンシパルを指定する必要があります。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリシーでは IAM の AWSマネージドポリシーは使用できません。

## アクセスコントロールリスト (ACL)

アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロール) がリソースにアクセスするためのアクセス許可を持つかを制御します。ACL はリソースベースのポリシーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Amazon S3、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービスの例です。ACL の詳細については、Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド の アクセスコントロールリスト (ACL) の概要 を参照してください。

## 他のポリシータイプ

AWS は、より一般的なポリシータイプで付与された最大数のアクセス許可を設定できる、追加のポリシータイプをサポートしています。

- アクセス許可の境界 – アイデンティティベースのポリシーで IAM エンティティに付与することのできるアクセス許可の数の上限を設定します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可境界」を参照してください。
- サービスコントロールポリシー (SCP) - AWS Organizations 内の組織または組織単位の最大のアクセス許可を指定します。詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「サービスコントロールポリシー」を参照してください。
- リソースコントロールポリシー (RCP) – は、アカウント内のリソースで利用できる最大数のアクセス許可を定義します。詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「リソースコントロールポリシー (RCP)」を参照してください。
- セッションポリシー – ロールまたはフェデレーションユーザーの一時セッションを作成する際にパラメータとして渡される高度なポリシーです。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「セッションポリシー」を参照してください。

## 複数のポリシータイプ

1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成されるアクセス許可を理解するのがさらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可する

かどうかを AWS が決定する方法の詳細については、IAM ユーザーガイド の ポリシーの評価ロジック を参照してください。

## AWS のサービスと IAM の連携の仕組み

AWS のサービスが IAM のほとんどの機能と連携する仕組みの概要については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM と連携する AWS のサービス」を参照してください。

特定の AWS のサービスで IAM を使用する方法については、該当するサービスのユーザーガイドでセキュリティに関するセクションを参照してください。

## AWS ID とアクセスのトラブルシューティング

以下の情報は、AWS と IAM の使用に伴って発生する可能性がある一般的な問題の診断や修復に役立ちます。

トピック

- AWS でアクションを実行する権限がない
- iam:PassRole を実行する権限がない
- 自分の AWS アカウント 以外のユーザーに AWS リソースへのアクセスを許可したい

### AWS でアクションを実行する権限がない

あるアクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合、そのアクションを実行できるようにポリシーを更新する必要があります。

次のエラー例は、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して、ある *my-example-widget* リソースに関する詳細情報を表示しようとしたことを想定して、その際に必要な awes:*GetWidget* アクセス許可を持っていない場合に発生するものです。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
 awes:GetWidget on resource: my-example-widget
```

この場合、awes:*GetWidget* アクションを使用して *my-example-widget* リソースへのアクセスを許可するように、mateojackson ユーザーのポリシーを更新する必要があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン認証情報を提供した担当者が管理者です。

## iam:PassRole を実行する権限がない

iam:PassRole アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して AWS にロールを渡すことができるようにする必要があります。

一部の AWS のサービス では、新しいサービスロールやサービスリンクロールを作成せずに、既存のロールをサービスに渡すことができます。そのためには、サービスにロールを渡す権限が必要です。

以下の例のエラーは、marymajor という IAM ユーザーがコンソールを使用して AWS でアクションを実行しようとする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サービスロールから付与された権限が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡すアクセス許可がありません。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
 iam:PassRole
```

この場合、Mary のポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン認証情報を提供した担当者が管理者です。

## 自分の AWS アカウント 以外のユーザーに AWS リソースへのアクセスを許可したい

他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースへのアクセスに使用できるロールを作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定できます。リソースベースのポリシーまたはアクセスコントロールリスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リソースへのアクセスを付与できます。

詳細については、以下を参照してください。

- AWS がこれらの機能をサポートしているかどうかを確認するには、「AWS のサービスと IAM の連携の仕組み」をご参照ください。
- 所有している AWS アカウント 全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、IAM ユーザーガイドの所有している別の AWS アカウント アカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提供を参照してください。
- サードパーティの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「サードパーティが所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する」を参照してください。

- ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、IAM ユーザーガイド の 外部で認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可 を参照してください。
- クロスアカウントアクセスにおけるロールとリソースベースのポリシーの使用方法の違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのクロスアカウントのリソースへのアクセス」を参照してください。

## この AWS 製品またはサービスのコンプライアンス検証

AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象であるかどうかを確認するには、「コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス」をご覧いただき、関心のあるコンプライアンスプログラムを選択してください。一般的な情報については、AWSコンプライアンスプログラム を参照してください。

AWS Artifact を使用して、サードパーティの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、「AWS Artifact でレポートをダウンロードする」「」を参照してください。

AWS のサービスを使用する際のお客様のコンプライアンス責任は、お客様のデータの機密性や貴社のコンプライアンス目的、適用可能な法律および規制によって決定されます。AWS のサービス を使用する際のコンプライアンス責任の詳細については、「AWS セキュリティドキュメント」を参照してください。

この AWS 製品またはサービスは、サポートしている特定の Amazon Web Services (AWS) のサービスを通じて、責任共有モデルに従います。AWS サービスのセキュリティ情報については、AWS のサービスのセキュリティに関するドキュメントページと AWS コンプライアンスプログラムごとのコンプライアンスの取り組みの対象となる AWS のサービスに関するページを参照してください。

## この AWS 製品またはサービスの耐障害性

AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョン とアベイラビリティーゾーン (AZ) を中心として構築されます。

AWS リージョン は、物理的に独立· 隔離されたアベイラビリティーゾーンがあり、低レイテンシー、高スループット、そして高冗長性のネットワークで接続されています。

アベイラビリティーゾーンでは、ゾーン間で中断することなく自動的にフェールオーバーするアプリケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の単一または複数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れています。

AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWS グローバルインフラストラクチャ」を参照してください。

この AWS 製品またはサービスは、サポートしている特定の Amazon Web Services (AWS) のサービスを通じて、責任共有モデルに従います。AWS サービスのセキュリティ情報については、AWS のサービスのセキュリティに関するドキュメントページと AWS コンプライアンスプログラムごとのコンプライアンスの取り組みの対象となる AWS のサービスに関するページを参照してください。

# この AWS 製品またはサービスのインフラストラクチャセキュリティ

この AWS 製品またはサービスは、マネージドサービスを使用しているため、AWS グローバルネットワークセキュリティによって保護されています。AWS セキュリティサービスと AWS がインフラストラクチャを保護する方法については、「AWS クラウドセキュリティ」を参照してください。インフラストラクチャセキュリティのベストプラクティスにより AWS 環境を設計するには、「セキュリティの柱 - AWS Well-Architected フレームワーク」の「インフラストラクチャ保護」を参照してください。

AWS の公開された API コールを使用し、ネットワークを介してこの AWS 製品またはサービスにアクセスします。クライアントは次をサポートする必要があります。

- Transport Layer Security (TLS)。TLS 1.2 が必須で、TLS 1.3 をお勧めします。
- DHE (楕円ディフィー・ヘルマン鍵共有) や ECDHE (楕円曲線ディフィー・ヘルマン鍵共有) などの完全前方秘匿性 (PFS) による暗号スイート。これらのモードは Java 7 以降など、ほとんどの最新システムでサポートされています。

また、リクエストにはアクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセスキーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、一時的セキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。

この AWS 製品またはサービスは、サポートしている特定の Amazon Web Services (AWS) のサービスを通じて、責任共有モデルに従います。AWS サービスのセキュリティ情報については、AWS のサービスのセキュリティに関するドキュメントページと AWS コンプライアンスプログラムごとのコンプライアンスの取り組みの対象となる AWS のサービスに関するページを参照してください。

# Enforcing a minimum version of TLS for the AWS CLI

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する場合、Transport Layer Security (TLS) プロトコルは、AWS CLIと AWS のサービス間の通信をセキュリティ保護する上で重要な役割を果たします。AWS のサービスと通信する際のセキュリティを強化するには、TLS 1.2 以降を使用する必要があります。

AWS CLI バージョン 2 は、やり取りするサービスがサポートしている場合は TLS 1.2 以降を使用するようにコンパイルされた内部 Python スクリプトを使用します。AWS CLI のバージョン 2 を使用している限り、この最小値を設定するための追加のステップは必要ありません。セキュリティを確実に強化するために、必ず AWS CLI の最新バージョンに更新してください。

AWS CLI と AWS のサービスは、暗号化、認証、データ整合性を提供する TLS プロトコルを使用して、データを安全に交換できます。AWS CLI が TLS プロトコルを活用することで、AWS のサービス とのやり取りが不正アクセスやデータ侵害から保護され、AWS エコシステムのセキュリティ全体が強化されます。

AWS責任共有モデル は、AWS Command Line Interface でのデータ保護に適用されます。このモデルで説明されているように、AWS は、AWS のサービス のすべてを実行するグローバルインフラストラクチャを保護するがあります。ユーザーは、このインフラストラクチャでホストされるコンテンツに対する管理を維持する責任があります。また、使用する「AWS のサービス」のセキュリティ設定と管理タスクもユーザーの責任となります。データ保護の詳細については、「the section called “データ保護”」を参照してください。

# AWS CLI バージョン 2 の移行ガイド

このセクションには、AWS CLI バージョン 1 から AWS CLI バージョン 2 に更新する手順が記載されています。AWS CLI バージョン 2 は AWS CLI バージョン 1 に基づいて構築されており、コミュニティからフィードバックされた機能と機能強化が含まれています。AWS CLI バージョン 2 は、AWS CLI の最新メジャーバージョンであり、最新機能をすべてサポートしています。バージョン 2 で導入された一部の機能は、バージョン 1 にバックポートされないため、これらの機能にアクセスするには、アップグレードする必要があります。

予期しない問題を防ぐために、バージョン 2 に移行する前に、バージョン間の違いを確認してください。AWS CLI バージョン 2 には、下位互換性のためにスクリプトやコマンドの更新が必要になる可能性のある新機能や変更が含まれています。

AWS CLI バージョン 1 と 2 では同じ aws コマンド名が使用されます。両方のバージョンがインストールされている場合、コンピュータによって検索パスで最初に見つかったバージョンが使用されます。これにより、新しいバージョンがインストールされている場合でも、aws コマンド名で古い AWS CLI バージョンが呼び出される可能性があります。

AWS CLI バージョン 2 に更新するには、以下の手順のいずれかに従います。

- 以前に AWS CLI バージョン 1 をインストールした場合は、「the section called “移行手順”」の手順に従います。
- 以前に AWS CLI バージョン 1 をインストールしたことがない場合は、「はじめに」の手順に従います。

## CLI AWS 移行ツールを使用して破損を軽減する

AWS CLI バージョン 1 と AWS CLI バージョン 2 の間で動作が変更されているため、スクリプトまたはコマンドの更新が必要になる場合があります。既存のスクリプトが安全に移行されていることを検証せずに AWS CLI バージョン 2 にアップグレードすると、AWS アカウントのリソースに意図しない変更を加えられるなど、AWS CLI バージョン 2 でスクリプトを実行したときに予期しない影響が発生するリスクがあります。

移行のガイドとして使用できる AWS 所有のツールが 2 つあります。使用するツールにかかわらず、「AWS CLI バージョン 2 の新機能と変更点」ガイドの「AWS CLI バージョン 1 と AWS CLI バージョン 2 の間の重要な変更」を参照することをお勧めします。

# アップグレードデバッグモード

アップグレードデバッグモードは、AWS CLI バージョン 1 の機能で、バージョン `1.44.0` 以降で使用できます。この機能を有効にすると、実行する各 AWS CLI コマンドがチェックされ、実行環境が同じであると仮定して、AWS CLI バージョン 2 で動作が異なる可能性があるかどうかを確認します。AWS CLI バージョン 2 で実行されたコマンドの動作が異なる場合、コマンド出力とともに警告が表示され、AWS CLI バージョン 2 で AWS CLI バージョン 1 の動作を維持するために実行できる推奨アクションが表示されます。

アップグレードデバッグモードを使用して移行をガイドする主な理由は、コマンドの動作が変更されるかどうかを検出するための範囲が広いことです。「AWS CLI バージョン 1 と AWS CLI バージョン 2 の間の重要な変更」で説明されている 15 個の重大な変更のうち 14 個は、アップグレードデバッグモードで検出できます。この機能の制限については、「アップグレードデバッグモードを使用して AWS CLI バージョン 1 を AWS CLI バージョン 2 にアップグレードする」の「制限」を参照してください。一方、アップグレードデバッグモードを使用する主な欠点は、その出力が実行環境内でのみ有効であることです。AWS CLI バージョン 2 に移行した後に環境で AWS CLI 設定が変更された場合、重大な変更が発生する可能性があるため、更新された環境でアップグレードデバッグモードを使用して再検証する必要があります。

## AWS CLI V1-to-V2 移行ツール

AWS CLI V1-to-V2 移行ツールは、Python 3.9 以降で使用できるスタンドアロンツールです。このツールは、AWS CLI とは独立して実行される静的なリンターです。AWS CLI バージョン 2 で動作が異なる可能性のある AWS CLI バージョン 1 コマンドを含む bash スクリプトをリントします。AWS CLI バージョン 2 で動作が異なる可能性があると検出されたほとんどのコマンドについては、スクリプト内のコマンドを自動的に更新して、AWS CLI バージョン 2 で AWS CLI バージョン 1 の動作を保持できます。

AWS CLI V1-to-V2 移行ツールを使用して移行をガイドする主な理由は、スクリプトを自動的に更新して AWS CLI バージョン 2 で AWS CLI バージョン 1 の動作を保持できるため、自分で更新を行う時間と労力を節約できることです。一方、移行ツールの使用の主な欠点は、コマンドの動作が変化するかどうかを検出する範囲が狭いことです。静的ツールであるため、実行時に決定される動作の変更はチェックされません。

# アップグレードデバッグモードと AWS CLI V1-to-V2 移行ツールの選択

次の表は、アップグレードデバッグモードと AWS CLI V1-to-V2 移行ツールの主な違いをまとめたもので、ユースケースに適したツールを選択するガイドとして使用できます。

| アップグレードデバッグモード | AWS CLI V1-to-V2 移行ツール |
| --- | --- |
| AWS CLI バージョン 1 と AWS CLI バージョン 2 の間の 15 個の重大な変更のうち 14 個を検出します。 | AWS CLI バージョン 1 と AWS CLI バージョン 2 の間の 15 個の重大な変更のうち 7 個を検出します。 |
| AWS CLI を実行できる任意のターミナルプログラムと互換性があります。 | bash スクリプトのリンティングのみをサポートします。 |
| AWS CLI バージョン 1、バージョン `1.44.0` 以降が必要です。 | AWS CLI とは別に実行されるため、AWS CLI をインストールする必要はありません。 |
| AWS CLI バージョン 2 で AWS CLI バージョン 1 の動作を維持するには、手動で修正する必要があります。 | AWS CLI バージョン 2 で動作が異なる可能性があると検出されたほとんどの AWS CLI バージョン 1 コマンドを自動的に修正します。 |
| 検出と推奨される修正は、それが実行される実行環境 (つまり、AWS CLI 設定) にのみ関連します。 | 検出と推奨される修正は環境とは無関係です。 |
| 動作の変更をテストする各 AWS CLI コマンドを実行する必要があります。 | AWS CLI コマンドを実行する必要はありません。bash スクリプトごとに 1 回のみ実行する必要があります。 |
| 誤検出を出力する既知のケースが正確に 5 つあります。 | 誤検出を出力する既知のケースが正確に 3 つあります。 |

次の表は、「AWS CLI バージョン 1 と AWS CLI バージョン 2 の間の重要な変更」のうち、2 つの移行ツールのそれぞれでサポートされているものを示しています。

| 重要な変更 | アップグレードデバッグモードで検出 | AWS CLI V1-to-V2 移行ツールで検出 |
| --- | --- | --- |
| テキストファイルのエンコードを設定するために環境変数を追加 | はい | なし |
| バイナリパラメータはデフォルトで base64 エンコードされた文字列として渡されるようになりました | はい | はい |
| マルチパートコピーのファイルプロパティとタグの Amazon S3 処理が改善されました | はい | はい |
| パラメータの `http://` または `https://` URL の自動取得の廃止 | あり | なし |
| デフォルトですべての出力に使用されるページャー | はい | はい |
| タイムスタンプの出力値は ISO 8601 形式に標準化されています | あり | なし |
| 変更のない、CloudFormation デプロイの処理の改善 | はい | はい |
| `us-east-1` リージョンの Amazon S3 エンドポイントのデフォルト動作を変更しました | あり | なし |

| 重要な変更 | アップグレードデバッグモードで検出 | AWS CLI V1-to-V2 移行ツールで検出 |
| --- | --- | --- |
| リージョンの AWS STS エンドポイントのデフォルトの動作を変更しました | あり | なし |
| `ecr get-login` を削除し、`ecr get-login-password` に置き換えました | はい | はい |
| AWS CLIプラグインに対するバージョン 2 のサポートが変更されます | あり | なし |
| 非表示エイリアスのサポートを削除しました | はい | はい |
| `api_versions` 設定ファイルの設定はサポートされていません | あり | なし |
| AWS CLI バージョン 2 は、署名 V4 のみを使用して Amazon S3 リクエストを認証します | あり | なし |
| AWS CLI バージョン 2 はページングパラメータとの整合性が高くなっています | はい | あり |
| AWS CLI バージョン 2 は、すべてのコマンドで一貫性のあるリターンコードを提供します。 | なし | いいえ |

# このセクションのその他のトピック

- the section called “新機能と変更点”
- the section called “移行手順”
- the section called “アップグレードデバッグモードの使用”
- the section called “AWS CLI V1-to-V2 移行ツールの使用”

# AWS CLI バージョン 2 の新機能と変更点

このトピックでは、新機能と、AWS CLI バージョン 1 と AWS CLI バージョン 2 の間の動作における変更について説明します。これらの変更では、バージョン 1 と同じ動作をバージョン 2 で実行するために、スクリプトまたはコマンドを更新する必要がある場合があります。

トピック

- AWS CLI バージョン 2 の新機能
- AWS CLI バージョン 1 と AWS CLI バージョン 2 の間の重要な変更

## AWS CLI バージョン 2 の新機能

AWS CLI バージョン 2 は、AWS CLI の最新メジャーバージョンであり、最新機能をすべてサポートしています。バージョン 2 で導入された一部の機能は、バージョン 1 との下位互換性がないため、これらの機能にアクセスするには、アップグレードする必要があります。主な機能は以下のとおりです。

Python インタプリタは不要です

AWS CLI バージョン 2 では Python を別途インストールする必要はありません。組み込みバージョンが含まれています。

ウィザード

ウィザードは AWS CLI バージョン 2 と共に使用できます。ウィザードの指示に従って、特定のコマンドを作成できます。

IAM Identity Center 認証

組織で AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center) を使用している場合、ユーザーは Active Directory、組み込み IAM Identity Center ディレクトリ、または IAM Identity Center に接続された

別の IdP にサインインできます。次に、それらは、AWS CLI コマンドを実行できる AWS Identity and Access Management (IAM) ロールにマッピングされます。

自動プロンプト

有効にした場合、AWS CLI バージョン 2 では、aws コマンドの実行時にコマンド、パラメータ、およびリソースのプロンプトを表示できます。

AWS CLI に対して公式の Amazon ECR Public イメージまたは Docker イメージを実行する

AWS CLI の公式 Docker イメージは、AWS が直接サポートおよび維持する分離、移植性、およびセキュリティを提供します。これにより、インストールを自分で管理しなくても、コンテナベースの環境で AWS CLI バージョン 2 を使用できます。

クライアント側のページャー

AWS CLI バージョン 2 では、出力にクライアント側のページャープログラムを使用できます。デフォルトでは、この機能がオンになり、オペレーティングシステムのデフォルトのページャープログラムを介してすべての出力を返します。

**`aws configure import`**

AWS マネジメントコンソールから生成された重要な `.csv` 認証情報をインポートします。IAM ユーザー名と一致するプロファイル名を持つ `.csv` ファイルがインポートされます。

**`aws configure list-profiles`**

設定したすべてのプロファイルの名前を一覧表示します。

the section called “YAML ストリーム出力形式”

`yaml` および `yaml-stream` 形式では YAML 形式のメリットを活用します。また、データをユーザーにストリーミングすることで、大きなデータセットの表示の応答性を向上させます。クエリ全体がダウンロードされる前に、YAML データの表示および使用を開始できます。

DynamoDB 用の新しい高レベルの **ddb** コマンド

AWS CLI バージョン 2 には高レベルの Amazon DynamoDB コマンド `ddb put` および `ddb select` があります。これらのコマンドは、DynamoDB テーブルに項目を配置し、DynamoDB テーブルまたはインデックスを検索するためのシンプルなインターフェイスを提供します。

**`aws logs tail`**

AWS CLI バージョン 2 には、Amazon CloudWatch Logs グループのログを末尾にするカスタム `aws logs tail` コマンドがあります。デフォルトでは、このコマンドは過去 10 分間の関連するすべての CloudWatch Logs ストリームから、ログを返します。

### 高レベルの s3 コマンドに対するメタデータのサポートを追加

AWS CLI バージョン 2 で、高レベルの s3 コマンドに --copy-props パラメータが追加されました。このパラメータを使用すると、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) の追加のメタデータとタグを設定できます。

### AWS_REGION

AWS CLI バージョン 2 には、AWS_REGION と呼ばれる、AWS SDK 互換環境変数があります。この変数は、リクエストの送信先となる AWS リージョン を指定します。これは、AWS_DEFAULT_REGION 環境変数を上書きします (AWS CLI にのみに適用されます)。

## AWS CLI バージョン 1 と AWS CLI バージョン 2 の間の重要な変更

このセクションでは、AWS CLI バージョン 1 と AWS CLI バージョン 2 の間の動作におけるすべての変更について説明します。これらの変更では、バージョン 1 と同じ動作をバージョン 2 で実行するために、スクリプトまたはコマンドを更新する必要がある場合があります。

トピック


- テキストファイルのエンコードを設定するために環境変数を追加
- バイナリパラメータはデフォルトで base64 エンコードされた文字列として渡されるようになりました
- マルチパートコピーのファイルプロパティとタグの Amazon S3 処理が改善されました
- パラメータの http:// または https:// URL の自動取得の廃止
- デフォルトですべての出力に使用されるページャー
- タイムスタンプの出力値は ISO 8601 形式に標準化されています
- 変更のない、CloudFormation デプロイの処理の改善
- us-east-1 リージョンの Amazon S3 エンドポイントのデフォルト動作を変更しました
- リージョンの AWS STS エンドポイントのデフォルトの動作を変更しました
- ecr get-login を削除し、ecr get-login-password に置き換えました
- AWS CLIプラグインに対する バージョン 2 のサポートが変更されます
- 非表示エイリアスのサポートを削除しました
- api_versions 設定ファイルの設定はサポートされていません
- AWS CLI バージョン 2 は、署名 V4 のみを使用して Amazon S3 リクエストを認証します

- AWS CLI バージョン 2 はページングパラメータとの整合性が高くなっています
- AWS CLI バージョン 2 は、すべてのコマンドで一貫性のあるリターンコードを提供します。

## テキストファイルのエンコードを設定するために環境変数を追加

デフォルトでは、the section called “blob” のテキストファイルはインストールされたロケールと同じエンコードを使用します。AWS CLI バージョン 2 では Python の組み込みバージョンを使用しているため、PYTHONUTF8 と PYTHONIOENCODING 環境変数はサポートされていません。テキストファイルのエンコードをロケールと異なるように設定するには、AWS_CLI_FILE_ENCODING 環境変数を使用します。次の例では、Windows で UTF-8 を使用してテキストファイルを開くように AWS CLI を設定します。

```
AWS_CLI_FILE_ENCODING=UTF-8
```

詳細については、「Configuring environment variables for the AWS CLI」を参照してください。

## バイナリパラメータはデフォルトで base64 エンコードされた文字列として渡されるようになりました

AWS CLI では、base64 でエンコードされた文字列を必要とするコマンドもあれば、UTF-8 エンコードのバイト文字列が必要なコマンドもあります。AWS CLI バージョン 1 では、2 つのエンコードされた文字列型間でデータを渡すには、多くの場合、中間処理が必要でした。AWS CLI バージョン 2 では、バイナリパラメータの処理の一貫性が向上するため、1 つのコマンドから別のコマンドに、より確実に値を受け渡すことができます。

AWS CLI バージョン 2 では、デフォルトですべてのバイナリ入力パラメータとバイナリ出力パラメータが base64 でエンコードされた文字列 blobs (バイナリラージオブジェクト) として渡されます 詳細については、「the section called “blob”」を参照してください。

AWS CLI バージョン 1 の動作に戻すには、cli_binary_format ファイル設定または --cli-binary-format パラメータを使用します。

## マルチパートコピーのファイルプロパティとタグの Amazon S3 処理が改善されました

aws s3 名前空間のコマンドの AWS CLI バージョン 1 を使用して、ある S3 バケットの場所から別の S3 バケットの場所にファイルをコピーし、そのオペレーションでマルチパートコピーを使用する場合、ソースオブジェクトのファイルプロパティはターゲットオブジェクトにコピーされません。

デフォルトでは、AWS CLI バージョン 2 の対応するコマンドでは、すべてのタグとプロパティの一部を送信元から送信先のコピーに転送します。AWS CLI バージョン 1 と比較した場合、これによりさらに多くの AWS API コールが Amazon S3 エンドポイントに対して行われる可能性があります。AWS CLI バージョン 2 で `s3` コマンドのデフォルト動作を変更するには、`--copy-props` パラメータを使用します。

詳細については、「the section called “マルチパートコピーのファイルプロパティとタグ”」を参照してください。

### パラメータの `http://` または `https://` URL の自動取得の廃止

AWS CLI バージョン 2 では、パラメータ値が `http://` または `https://` で始まる場合は `GET` オペレーションは実行されず、返されたコンテンツはパラメータの値として使用されません。その結果、関連するコマンドラインのオプション `cli_follow_urlparam` が AWS CLI バージョン 2 から削除されます。

URL を取得し、その URL の内容をパラメータの値に渡す必要がある場合は、`curl` または同様のツールを使用して URL の内容をローカルファイルにダウンロードすることをお勧めします。次に、`file://` 構文を使用してそのファイルの内容を読み込み、パラメータの値として使用します。

例えば、次のコマンドでは、`http://www.example.com` で見つかったページの内容を取得し、その内容をパラメータとして渡そうとしなくなりました。代わりに、リテラルテキスト文字列 `https://example.com` をパラメータとして渡します。

```
$ aws ssm put-parameter \
    --value http://www.example.com \
    --name prod.microservice1.db.secret \
    --type String 2
```

ウェブ URL の内容をパラメータとして取得して使用する場合は、バージョン 2 で次の操作を実行できます。

```
$ curl https://my.example.com/mypolicyfile.json -o mypolicyfile.json
$ aws iam put-role-policy \
    --policy-document file://./mypolicyfile.json \
    --role-name MyRole \
    --policy-name MyReadOnlyPolicy
```

前の例では、-o パラメータは、ソースファイルと同じ名前で現在のフォルダにファイルを保存するよう curl に指示します。2 番目のコマンドは、ダウンロードしたファイルの内容を取得し、その内容を --policy-document の値として渡します。

### デフォルトですべての出力に使用されるページャー

AWS CLI バージョン 2 はデフォルトで、すべての出力をオペレーティングシステムのデフォルトページャープログラム経由で返します。このプログラムは Linux および macOS では less プログラム、Windows では more プログラムです。これにより、出力を一度に 1 ページずつ表示することで、サービスからの大量の出力内を移動できます。

別のページングプログラムを使用するか、まったく使用しないように AWS CLI バージョン 2 を設定できます。詳細については、「the section called “クライアント側のページャー”」を参照してください。

### タイムスタンプの出力値は ISO 8601 形式に標準化されています

AWS CLI バージョン 2 はデフォルトで、すべてのタイムスタンプレスポンス値を ISO 8601 形式で返します。AWS CLI バージョン 1 では、コマンドによって返されるタイムスタンプ値が HTTP API レスポンスによって返された値の形式になっており、これはサービスによって異なる可能性がありました。

HTTP API レスポンスから返された形式でタイムスタンプを表示するには、config ファイルで値 wire を使用します。詳細については、「cli_timestamp_format」を参照してください。

### 変更のない、CloudFormation デプロイの処理の改善

デフォルトで、AWS CLI バージョン 1 では、変更を行わない CloudFormation テンプレートをデプロイすると、AWS CLI が失敗のエラーコードを返します。これをエラーと見なさずにスクリプトを続行すると、問題が発生する可能性があります。AWS CLI バージョン 1 でこれに対処するには、0 を返すフラグ --no-fail-on-empty-changeset を追加します。

これは一般的なユースケースであるため、AWS CLI バージョン 2 では、デプロイによって変更が行われず、オペレーションが空の変更セットを返す場合、デフォルトで正常終了コード 0 が返されます。

元の動作に戻すには、フラグ --fail-on-empty-changeset を追加します。

## `us-east-1` リージョンの Amazon S3 エンドポイントのデフォルト動作を変更しました

`us-east-1` リージョンを使用するように AWS CLI バージョン 1 を設定すると、AWS CLI は `us-east-1` リージョンで物理的にホストされているグローバル `s3.amazonaws.com` エンドポイントを使用します。AWS CLI バージョン 2 では、リージョンが指定されると、真のリージョンのエンドポイント `s3.us-east-1.amazonaws.com` を使用します。AWS CLI バージョン 2 によるグローバルエンドポイントの使用を強制するには、コマンドのリージョンを `aws-global` に設定できます。

## リージョンの AWS STS エンドポイントのデフォルトの動作を変更しました

AWS CLI バージョン 2 はデフォルトで、現在設定されている AWS リージョンのリージョンエンドポイントにすべての AWS Security Token Service (AWS STS) API リクエストを送信します。

AWS CLI バージョン 1 の `1.42.0` 以前はデフォルトで、AWS STS リクエストをグローバル AWS STS エンドポイントに送信します。このバージョン 1 のデフォルト動作は、`sts_regional_endpoints` 設定を使用して制御できます。

`1.42.0` 以降のリリースでは、リージョンエンドポイントをデフォルトとして使用します。これらの新しいリリースから AWS CLI バージョン 2 に移行する場合、この動作は変更されません。

## `ecr get-login` を削除し、`ecr get-login-password` に置き換えました

AWS CLI バージョン 2 はコマンド `aws ecr get-login` を、コンテナ認証との自動統合を改善するコマンド `aws ecr get-login-password` に置き換えます。

`aws ecr get-login-password` コマンドでは、プロセスリスト、シェル履歴、またはその他のログファイル内の認証情報が公開されるリスクが減ります。また、`docker login` コマンドとの互換性が向上し、オートメーションが向上します。

`aws ecr get-login-password` コマンドは、AWS CLI バージョン 1.17.10 以降、および AWS CLI バージョン 2 で使用できます。下位互換性のため、古い `aws ecr get-login` コマンドは AWS CLI バージョン 1 で引き続き使用できます。

`aws ecr get-login-password` コマンドを使用すると、パスワードを取得する以下のコードを置き換えることができます。

```
$ (aws ecr get-login --no-include-email)
```

パスワードをシェルの履歴またはログに公開するリスクを減らすには、代わりに以下の例のコマンドを使用します。この例では、パスワードは docker login コマンドに直接パイプされ、そこで --password-stdin オプションによってパスワードパラメータに割り当てられます。

```
$ aws ecr get-login-password | docker login --username AWS --password-stdin MY-REGISTRY-URL
```

詳細については、「AWS CLI バージョン 2 リファレンスガイド」の「aws ecr get-login-password」を参照してください。

## AWS CLIプラグインに対する バージョン 2 のサポートが変更されます

AWS CLI バージョン 2 でのプラグインサポートは完全に暫定的なもので、安定した新しいプラグインインターフェイスがリリースされるまで、ユーザーによる AWS CLI CLI バージョン 1 からの移行をサポートすることを目的としています。AWS CLI バージョン 2 の将来のバージョンで、特定のプラグインまたは AWS CLI プラグインインターフェイスがサポートされるという保証はありません。プラグインに依存している場合は、AWS CLI の特定バージョンにロックして、アップグレード時にはプラグインの機能をテストしてください。

プラグインサポートを有効にするには、[plugins] に ~/.aws/config セクションを作成します。

```
[plugins]
cli_legacy_plugin_path = <path-to-plugins>/python3.7/site-packages
<plugin-name> = <plugin-module>
```

[plugins] セクションで、cli_legacy_plugin_path 変数を定義し、その値を、プラグインモジュールがある Python サイトパッケージのパスに設定します。次に、プラグインの名前 (plugin-name)、およびプラグインのソースコードを含む Python モジュールのファイル名 (plugin-module) を指定して、プラグインを設定できます。AWS CLI は、各プラグインをロードするために、それぞれの plugin-module をインポートして awscli_initialize 関数を呼び出します。

## 非表示エイリアスのサポートを削除しました

AWS CLI バージョン 2 では、バージョン 1 でサポートされていた次の非表示エイリアスがサポートされなくなりました。

以下の表では、AWS CLI バージョン 2 を含めたすべてのバージョンで機能するサービス、コマンド、およびパラメータが最初の列に表示されています。2 番目の列には、AWS CLI バージョン 2 では機能しなくなったエイリアスが表示されています。

| 作業サービス、コマンド、パラメータ | 廃止されたエイリアス |
| --- | --- |
| cognito-identity create-identity-pool open-id-connect-provider-arns | open-id-connect-provider-ar-ns |
| storagegateway describe-tapes tape-arns | tape-ar-ns |
| storagegateway.describe-tape-archives.tape-arns | tape-ar-ns |
| storagegateway.describe-vtl-devices.vtl-device-arns | vtl-device-ar-ns |
| storagegateway.describe-cached-iscsi-volumes.volume-arns | volume-ar-ns |
| storagegateway.describe-stored-iscsi-volumes.volume-arns | volume-ar-ns |
| route53domains.view-billing.start-time | start |
| deploy.create-deployment-group.ec2-tag-set | ec-2-tag-set |
| deploy.list-application-revisions.s3-bucket | s-3-bucket |
| deploy.list-application-revisions.s3-key-prefix | s-3-key-prefix |
| deploy.update-deployment-group.ec2-tag-set | ec-2-tag-set |
| iam.enable-mfa-device.authentication-code1 | authentication-code-1 |
| iam.enable-mfa-device.authentication-code2 | authentication-code-2 |
| iam.resync-mfa-device.authentication-code1 | authentication-code-1 |
| iam.resync-mfa-device.authentication-code2 | authentication-code-2 |
| importexport.get-shipping-label.street1 | street-1 |
| importexport.get-shipping-label.street2 | street-2 |
| importexport.get-shipping-label.street3 | street-3 |
| lambda.publish-version.code-sha256 | code-sha-256 |
| lightsail.import-key-pair.public-key-base64 | public-key-base-64 |

| 作業サービス、コマンド、パラメータ | 廃止されたエイリアス |
| --- | --- |
| opsworks.register-volume.ec2-volume-id | ec-2-volume-id |

### `api_versions` 設定ファイルの設定はサポートされていません

AWS CLI バージョン 2 では、`api_versions` 設定ファイルの設定を使用した、古いバージョンの AWS のサービス API コールがサポートされません。すべての AWS CLI コマンドは、エンドポイントで現在サポートされている最新バージョンのサービス API を呼び出すようになりました。

### AWS CLI バージョン 2 は、署名 V4 のみを使用して Amazon S3 リクエストを認証します

AWS CLI バージョン 2 では、Amazon S3 エンドポイントに送信されるサービスリクエストを暗号化的に認証するための以前の署名アルゴリズムはサポートされていません。この署名は、すべての Amazon S3 リクエストで自動的に行われます。また、署名バージョン 4 の署名プロセスのみがサポートされています。署名バージョンを設定することはできません。すべての Amazon S3 バケット署名済み URL は SigV4 のみを使用し、最大有効期間は 1 週間になりました。

### AWS CLI バージョン 2 はページングパラメータとの整合性が高くなっています

AWS CLI バージョン 1 では、コマンドラインでページ分割パラメータを指定すると、自動ページ分割が想定どおりにオフになります。ただし、`--cli-input-json` パラメータを指定したファイルを使用してページ分割パラメータを指定する場合、自動ページ分割がオフになっていないため、予期しない出力が発生する可能性があります。AWS CLI バージョン 2 では、パラメータの指定方法に関係なく、自動ページ分割がオフになります。

### AWS CLI バージョン 2 は、すべてのコマンドで一貫性のあるリターンコードを提供します。

AWS CLI バージョン 2 はすべてのコマンドでより高い一貫性があり、AWS CLI バージョン 1 と比較した場合、適切な終了コードを正しく返します。また、終了コード 252、253、254 を追加しました。終了コードの詳細については、「the section called “リターンコード”」を参照してください。

AWS CLI バージョン 1 によるリターンコード値の使用方法に関する依存関係がある場合は、終了コードをチェックして、予期している値を取得していることを確認するようお勧めします。

# AWS CLI バージョン 1 から AWS CLI バージョン 2 をインストールする

このトピックでは、AWS CLI バージョン 1 から AWS CLI バージョン 2 への移行手順について説明します。

AWS CLI バージョン 1 と 2 では同じ aws コマンド名が使用されます。両方のバージョンがインストールされている場合、コンピュータによって検索パスで最初に見つかったバージョンが使用されます。以前に AWS CLI バージョン 1 をインストールしていた場合は、AWS CLI バージョン 2 を使用するために次のいずれかを実行することをお勧めします。

- 推奨 – AWS CLI バージョン 1 をアンインストールし、AWS CLI バージョン 2 のみを使用してください。
- 両方のバージョンをインストールするには、オペレーティングシステムの機能を使用して、2 つの aws コマンドのいずれかに対して異なる名前でシンボリックリンクまたはエイリアスを作成します。

バージョン 1 とバージョン 2 との間の重要な変更については、「the section called “新機能と変更点”」を参照してください。

## バージョン 1 をバージョン 2 に置き換える

以下のステップを実行して、AWS CLI バージョン 1 を AWS CLI バージョン 2 に置き換えます。

AWS CLI バージョン 1 を AWS CLI バージョン 2 に置き換えるには

1. 「the section called “新機能と変更点”」で、バージョン 1 とバージョン 2 との間の重要な変更を確認して、移行用の既存のスクリプトを準備します。アップグレードデバッグモード機能を使用して、「the section called “アップグレードデバッグモードの使用”」の手順に従って準備を進めることができます。
2. 「AWS CLI バージョン 1 のインストール、更新、アンインストール」で、オペレーティングシステム用のアンインストール手順に従って、AWS CLI バージョン 1 をアンインストールします。
3. 以下のコマンドを使用して、AWS CLI が完全にアンインストールされたことを確認します。

```
$ aws --version
```

出力に基づいて、次のいずれかを実行します。

- バージョンが返されなかった: AWS CLIバージョン 1 は正常にアンインストールされ、次のステップに進むことができます。
- バージョンが返された: まだ AWS CLI バージョン 1 がインストールされています。トラブルシューティングステップについては、「the section called “AWS CLI のアンインストール後に、「aws --version」コマンドがバージョンを返す”」を参照してください。バージョンが出力されなくなるまで、トラブルシューティングステップを実行します。

4. 「AWS CLI の最新バージョンのインストールまたは更新」に記載された、オペレーティングシステム用のインストール手順に従って、AWS CLI バージョン 2 をインストールします。

## サイドバイサイドのインストール

両方のバージョンをインストールするには、オペレーティングシステムの機能を使用して、2 つの aws コマンドのいずれかに対して異なる名前でシンボリックリンクまたはエイリアスを作成します。

1. 「AWS CLI の最新バージョンのインストールまたは更新」に記載された、オペレーティングシステム用のインストール手順に従って、AWS CLI バージョン 2 をインストールします。
2. オペレーティングシステムの機能を使用して、2 つの aws コマンドのいずれかに対して異なる名前のシンボリックリンクまたはエイリアスを作成します。例えば、AWS CLI バージョン 2 には *aws2* を使用します。以下に、AWS CLI バージョン 2 のシンボリックリンクの例を示します。*PATH* を、インストール場所に置き換えます。

   Linux and macOS

   Linux および macOS では、シンボリックリンクまたはエイリアスを使用できます。

   ```
   $ alias aws2='PATH'
   ```

   Windows command prompt

   DOSKEYWindows の

   ```
   C:\> doskey aws2=PATH
   ```

# アップグレードデバッグモードを使用して AWS CLI バージョン 1 を AWS CLI バージョン 2 にアップグレードする

このトピックでは、AWS CLI バージョン 1 のアップグレードデバッグモードについて説明します。

AWS CLI バージョン 1 のユーザーは、AWS CLI バージョン 2 にアップグレードして、新機能と強化されたパフォーマンスを利用することをお勧めします。このトピックでは、AWS CLI バージョン 1 と AWS CLI バージョン 2 の間の動作の変更について説明します。この変更では、同じ動作をするために、スクリプトまたはコマンドを更新する必要があるものについて述べます。AWS CLI バージョン 1 のアップグレードデバッグモードは、AWS CLI バージョン 2 で動作が異なる機能を使用する場合に警告を出力します。この機能は、予期しない問題を防ぐために AWS CLI バージョン 2 にアップグレードする前に変更する必要がある AWS CLI バージョン 1 コマンドを自動的に検出することで、アップグレードエクスペリエンスを向上させます。

詳細については、「AWS CLI バージョン 2 の新機能と変更点」の「AWS CLI バージョン 1 と AWS CLI バージョン 2 の間の重要な変更」を参照してください。

## 前提条件

アップグレードデバッグモード機能は、AWS CLI バージョン `1.44.0` で導入されました。

AWS CLI バージョン 1 を使用して `aws --version` を実行し、AWS CLI バージョンが `1.44.0` 以降であることを確認します。

バージョンが `1.44.0` 未満の場合は、「AWS CLI のインストール、更新、アンインストール」を参照してください。

## 仕組み

有効にすると、アップグレードデバッグモードは、AWS CLI バージョン 2 の更新で下位互換性のない変更が生じる機能が使用されている場合、それを検出します。AWS CLI バージョン 2 にアップグレードした後に AWS CLI バージョン 1 と AWS CLI バージョン 2 の間の重要な変更 にリストされているコマンドまたは機能を使用すると、出力に警告が表示されます。互換性のない変更の検出は、使用されるコマンド、指定された引数、実行環境 (環境変数、構成設定など)、および場合によっては、使用される AWS アカウントのリソースの内容または構成に基づいています。

警告は、AWS CLI バージョン 2 へのアップグレードに伴う予期しない問題を防ぐためのアクションを示しています。警告メッセージで推奨される変更を行った後、コマンドを再実行して警告が表示さ

れなくなったことを確認することで、コマンドが正常に更新されたことを確認できます。警告が解決されたことは、AWS CLI バージョン 2 へのアップグレード時に説明されている重大な変更が、このコマンドで発生する可能性がなくなったことを示します。

次の例は、これらの警告がどのように表示されるかを示しています。このコマンドは警告の例を示しています。すべての警告テキストは「AWS CLI V2 UPGRADE WARNING」で始まり、その後に特定の警告メッセージが続きます。この場合、コマンドは、AWS CLI で URL の内容を取得し、その内容を `--template-body` パラメータ値として使用しており、これは AWS CLI バージョン 2 で削除された機能であるため、警告が出力されます。

```
$ aws cloudformation create-stack \
  --stack-name "stack012345" \
  --template-body "https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/template.json"

AWS CLI v2 UPGRADE WARNING: For input parameters that have a prefix of http:// or
https://, AWS CLI v2 will not automatically request the content of the URL for
the parameter, and the `cli_follow_urlparam` option has been removed. See
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cliv2-migration-changes.html#cliv2-
migration-paramfile.
```

次の表は、すべての下位互換性のない変更と、AWS CLI バージョン 2 の更新で下位互換性のない変更が発生しないようにする方法を示しています。デバッグモードで警告を解決する修復アクションは太字です。

| 重要な変更 | V1 で V2 の動作に移行する | V2 では、V1 の動作を保持します。 |
| --- | --- | --- |
| テキストファイルのエンコードを設定するために環境変数を追加 | **`PYTHONUTF8`** および **`PYTHONIOENCODING`** 環境変数を設定します。 | **`AWS_CLI_FILE_ENCODING`** 環境変数を V1 で指定されたエンコードに設定します。 |
| バイナリパラメータはデフォルトで base64 エンコードされた文字列として渡されるようになりました | base64 で パラメータの値をエンコードします。パラメータがファイルからロードされている場合は、ファイルコンテンツを base64 でエンコードします。 | **`cli_binary_format`** 設定を「**`raw-in-base64-out`**」に設定します。 |

| 重要な変更 | V1 で V2 の動作に移行する | V2 では、V1 の動作を保持します。 |
| --- | --- | --- |
| マルチパートコピーのファイルプロパティとタグの Amazon S3 処理が改善されました | 該当なし。バージョン 1 でバージョン 2 の動作に移行できません。 | `--copy-props none` パラメータを使用します。 |
| パラメータの `http://` または `https://` URL の自動取得の廃止 | URL の内容をローカルファイルにダウンロードするには、curl (または代替ツール) を使用します。次に、file:// を使用してパラメータにファイルコンテンツをロードします。または、**`cli_follow_urlparam`** を false に設定して、raw URL をパラメータ値として指定します。 | 該当なし。バージョン 2 でバージョン 1 の動作を保持できません。 |
| デフォルトですべての出力に使用されるページャー | 該当なし。バージョン 1 でバージョン 2 の動作に移行できません。 | **`cli_pager`** 設定または **`AWS_PAGER`** 変数を空の文字列に設定します。 |
| タイムスタンプの出力値は ISO 8601 形式に標準化されています | **`cli_timestamp`** _format 設定を **`iso8601`** に設定します。 | **`cli_timestamp_format`** 設定を wire に設定します。 |
| 変更のない、CloudFormation デプロイの処理の改善 | **`--no-fail-on-empty-changeset`** パラメータを使用します。 | `--fail-on-empty-changeset` パラメータを使用します。 |
| `us-east-1` リージョンの Amazon S3 エンドポイントのデフォルト動作を変更しました | **`AWS_ENDPOINT_URL_S3`** 環境変数または **`--endpoint-url`** コマンドラインオプションを us-east-1 リージョン URL に設定します。 | **`--region aws-global`** コマンドラインオプション。 |

| 重要な変更 | V1 で V2 の動作に移行する | V2 では、V1 の動作を保持します。 |
| --- | --- | --- |
| ecr get-login を削除し、ecr get-login-password に置き換えました | (1.17.10 以降) **ecr get-login を削除し、ecr get-login-password に置き換えました** を使用して出力を docker コマンドにパイプします。 | 該当なし。バージョン 2 でバージョン 1 の動作を保持できません。 |
| AWS CLIプラグインに対するバージョン 2 のサポートが変更されます | 該当なし。バージョン 1 でバージョン 2 の動作に移行できません。 | 設定ファイルの [plugins] セクションに cli_legacy_plugin_path を設定します。バージョン 2 でプラグインをテストし、バージョン 2 バージョンをロックして、アップグレードするたびにプラグインをテストします。 |
| 非表示エイリアスのサポートを削除しました | 古い非表示エイリアスの使用から、すべてのバージョンで動作する 非表示エイリアスのサポートを削除しました に切り替えます。 | 該当なし。バージョン 2 でバージョン 1 の動作を保持できません。 |
| api_versions 設定ファイルの設定はサポートされていません | 古い API バージョンの使用を最新の API バージョンに移行してテストし、構成設定から api_versions を削除します。 | 該当なし。バージョン 2 でバージョン 1 の動作を保持できません。 |
| AWS CLI バージョン 2 は、署名 V4 のみを使用して Amazon S3 リクエストを認証します | 署名バージョンをバージョン 4 に指定します (「リクエスト認証の署名バージョンの指定」を参照)。 | 該当なし。バージョン 2 でバージョン 1 の動作を保持できません。 |
| AWS CLI バージョン 2 はページングパラメータとの整合性が高くなっています | 入力 JSON パラメータのページ分割パラメータをコマンド自体に移動します。 | 入力 JSON パラメータからページ分割パラメータを削除します。 |

| 重要な変更 | V1 で V2 の動作に移行する | V2 では、V1 の動作を保持します。 |
| --- | --- | --- |
| AWS CLI バージョン 2 は、すべてのコマンドで一貫性のあるリターンコードを提供します。 | 該当なし。バージョン 1 でバージョン 2 の動作に移行できません。 | 該当なし。バージョン 2 でバージョン 1 の動作を保持できません。 |

## 制限

AWS CLI バージョン 1 と AWS CLI バージョン 2 の間の重要な変更 のレビューを強くお勧めします。

### サポートされていない互換性のない変更の検出

アップグレードデバッグモード機能は、AWS CLI バージョン 2 は、すべてのコマンドで一貫性のあるリターンコードを提供します。 を除くすべての互換性のない変更をサポートします。このモードは、AWS CLI ダウンストリームから返されるエラーコードの使用方法を考慮できません。

### 条件付き互換性のない変更の検出

タイムスタンプの出力値は ISO 8601 形式に標準化されています の検出は、検出が AWS アカウントの状態に依存する唯一のケースであり、アカウントリソースが後で更新されると、下位互換性のない変更が発生する可能性があります。サービスからの API レスポンスにタイムスタンプが含まれていない場合、この互換性のない変更は検出されません。

AWS CLI コマンドによって返されるタイムスタンプ形式に依存していて、ISO 8601 を使用するように AWS CLI をまだ設定していない場合は、バージョン 2 へのアップグレード後にタイムスタンプの処理が中断されないように特に注意してください。

### 解決不可能な互換性のない変更の検出

アップグレードデバッグモードによる一部の警告出力は、コマンドまたは環境を変更しても解決できません。次のケースでは、対応する機能を使用している限り、警告がアップグレードデバッグモードで常に出力されます。

- AWS CLIプラグインに対する バージョン 2 のサポートが変更されます - 設定ファイルのプラグインに依存している場合、アップグレードデバッグモードは常に解決できない警告を出力します。こ

のモードでは、いずれかのプラグインが AWS CLI バージョン 2 で動作するかどうかは保証できません。

- マルチパートコピーのファイルプロパティとタグの Amazon S3 処理が改善されました - `aws s3` を使用して bucket-to-bucket Amazon Amazon S3 コピーを実行する場合、アップグレードデバッグモードは常に解決できない警告を出力します。

## 誤検出

アップグレードデバッグモードによる警告出力は、AWS CLI V2 へのアップグレード後に必ず下位互換性のない変更があるというものではありません。以下は、AWS CLI V2 で互換性のない変更が生じていないにもかかわらず、アップグレードデバッグモードで警告が出力される場合です。

- テキストファイルのエンコードを設定するために環境変数を追加 - PYTHONUTF8 または PYTHONIOENCODING 環境変数がテキストファイルのエンコードを設定するように指定されており、指定されたエンコードが既にインストールされたロケールと一致している場合、デバッグモードはエンコードがインストールされたロケールと一致するかどうかをチェックしないため、警告は誤検出である可能性があります。
- マルチパートコピーのファイルプロパティとタグの Amazon S3 処理が改善されました - `aws s3` が bucket-to-bucket Amazon Amazon S3 コピーの実行に使用され、ソースオブジェクトがマルチパートしきい値サイズを下回っているためにコピーがマルチパートでない場合、誤検出が出力されます。
- タイムスタンプの出力値は ISO 8601 形式に標準化されています - cli_timestamp_format 設定が wire (デフォルト) に設定されており、ISO 8601 形式のタイムスタンプがサービスによって返される場合。
- 変更のない、CloudFormation デプロイの処理の改善 - `aws cloudformation deploy` コマンドで `--fail-on-empty-changeset` フラグが使用され、結果の変更セットが空の場合、誤検出が出力されます。また、変更セットが空ではなく、`--no-fail-on-empty-changeset` が使用されていない場合、誤検出が出力されます。
- us-east-1 リージョンの Amazon S3 エンドポイントのデフォルト動作を変更しました - Amazon S3 オペレーションの実行に `aws s3` または `aws s3api` が使用され、リージョンが `us-east-1` に設定されていて、`s3.us_east_1_regional_endpoint` 設定がリージョンに設定されておらず、エンドポイント設定が原因でリクエストにグローバル Amazon S3 エンドポイントが使用されている場合、デバッグモードは設定されたエンドポイント設定をチェックしないため、警告は誤検出である可能性があります。

## アップグレードデバッグモードを設定する

アップグレードデバッグモードを有効または無効にするには、次の方法を使用します。優先順位は次のとおりです。

- コマンドラインオプションは、単一のコマンドに対してアップグレードデバッグモードを有効化または無効化します。アップグレードデバッグモードを使用するには、--v2-debug を使用します。
- 環境変数は、AWS_CLI_UPGRADE_DEBUG_MODE 変数を使用します。

# AWS CLI V1-to-V2 移行ツールを使用して AWS CLI バージョン 1 を AWS CLI バージョン 2 にアップグレードする

このトピックでは、AWS CLI V1-to-V2 移行ツールについて説明します。

AWS CLI バージョン 1 のユーザーは、AWS CLI バージョン 2 にアップグレードして、新機能と強化されたパフォーマンスを利用することをお勧めします。このトピックでは、AWS CLI バージョン 1 と AWS CLI バージョン 2 の間の動作の変更について説明します。この変更では、同じ動作をするために、スクリプトまたはコマンドを更新する必要があるものについて述べます。AWS CLI V1-to-V2 移行ツールは、AWS CLI バージョン 1 コマンドを含む bash スクリプトを分析し、AWS CLI バージョン 2 の重大な変更で更新された機能の使用を検出します。さらに、このツールはスクリプトを自動的に変更して、検出したほとんどの問題を修正できます。このツールは、bash スクリプト内の AWS CLI バージョン 1 コマンドを自動的に検出して変更し、バージョン 2 へのアップグレード時に予期しない問題が発生することを防ぐことで、アップグレードエクスペリエンスを向上させます。

アップグレードデバッグモードと比較すると、AWS CLI V1-to-V2 移行ツールはスタンドアロンツールであり、AWS CLI コマンドの実行を必要としません。アップグレードデバッグモードと AWS CLI V1-to-V2 移行ツールの詳細な比較については、「AWS CLI バージョン 2 の移行ガイド」の「CLI AWS 移行ツールを使用して破損を軽減する」を参照してください。

詳細については、「AWS CLI バージョン 2 の新機能と変更点」の「AWS CLI バージョン 1 と AWS CLI バージョン 2 の間の重要な変更」を参照してください。

## 仕組み

AWS CLI V1-to-V2 移行ツールは、CLI バージョン 1 を使用する bash スクリプトをリントできる AWS Python パッケージです。静的リンターであるため、マシンにインストールした AWS CLI バージョン 1 のバージョンには依存しません。このリンターはコマンドラインから呼び出され、bash スクリプトへのローカルファイルパスがパラメータとして提供されます。

移行ツールは、スクリプトで使用される AWS CLI バージョン 1 コマンドを変更することで、検出したほとんどの検出結果を解決する変更された bash スクリプトを自動的に生成することもできます。移行ツールは、AWS バージョン 2 との互換性を保ちながら、バージョン 1 の動作を保持するようにコマンドを変更します。

一部の検出結果については、AWS CLI V1-to-V2 移行ツールで検出できますが、自動修正は提供されません。このような場合、移行ツールは手動レビューが必要な検出としてフラグを付けます。

AWS CLI V1-to-V2 移行ツールがサポートする重大な変更と自動修正の詳細なリストについては、「制限」を参照してください。

## 前提条件

### Python

このツールを使用するには、Python 3.9 以降がインストールされている必要があります。

正しい Python バージョンがインストールされていることを確認するには、ターミナルで次のコマンドを実行し、出力に 3.9 以上の Python バージョンが表示されていることを確認します。

```
$ python3 --version
```

古いバージョンの Python がある場合、または Python がインストールされていない場合は、公式の Python ダウンロードページから互換性のあるバージョンをダウンロードできます。

### pip

互換性のあるバージョンの Python がインストールされていることに加えて、pip がインストールされている必要があります。

pip がインストールされていることを確認するには、次のコマンドを実行します。

```
$ python3 -m pip --version
```

pip がインストールされている場合は、次のような出力が表示されます。

```
pip 25.0.1 from ~/.local/lib/python3.13/site-packages (python 3.13)
```

pip がインストールされていない場合は、「pip のインストール」を参照してください。

# インストール

AWS CLI V1-to-V2 移行ツールを新しい仮想環境にインストールします。

```
$ python3 -m venv .venv
$ source .venv/bin/activate
$ python3 -m pip install aws-cli-migrate
```

## Usage

### ドライランモード (デフォルト)

ドライランモードでは、入力スクリプトを変更せずに、重大な変更の対象となる AWS CLI バージョン 1 コマンドを自動的に検出できます。

```
$ migrate-aws-cli --script upload_s3_files.sh
```

### 自動修正モード

自動修正モードでは、入力スクリプトで AWS CLI バージョン 1 コマンドを自動的に検出して更新し、可能な場合は AWS CLI バージョン 2 で導入された変更による破損を軽減できます。

```
$ migrate-aws-cli --script upload_s3_files.sh --fix
```

必要に応じて、--output パラメータを介して出力パスを指定して、入力スクリプトを更新するのではなく、更新されたスクリプトを書き込むこともできます。

```
$ migrate-aws-cli --script upload_s3_files.sh --output upload_s3_files_v2.sh --fix
```

### インタラクティブモード

インタラクティブモードでは、重大な変更の対象となる AWS CLI バージョン 1 コマンドを自動的に検出できます。ほとんどの検出結果には、AWS CLI バージョン 2 での破損を軽減するための修正案が表示されます。提案された修正を確認し、適用するかどうかを決定できます。必要に応じて、--output パラメータを介して出力パスを指定して、更新されたスクリプトを書き込む場所を制御します。

```
$ migrate-aws-cli --script upload_s3_files.sh --interactive \
```

```
--output upload_s3_files_v2.sh
```

次の出力スニペットは、インタラクティブモードでの検出結果の例です。

```
14 14#
15 15# aws s3 ls s3://mybucket
16 16#
17   #-aws s3 cp s3://amzn-demo-bucket s3://amzn-demo-bucket2 --recursive
   17#+aws s3 cp s3://amzn-demo-bucket s3://amzn-demo-bucket2 --recursive --copy-props
 none
18 18#
19 19# TEMPLATE_KEY="cloudformation/$(basename "$TEMPLATE_FILE")"
20 20#

examples/upload_s3_files.sh:17 [s3-copy] In AWS CLI v2, object properties will be
 copied
from the source in multipart copies between S3 buckets. If a copy is or becomes
 multipart
after upgrading to AWS CLI v2, extra API calls will be made. See
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cliv2-migration-changes.html#cliv2-
migration-s3-copy-metadata.

Apply this fix? [y] yes, [n] no, [a] accept all of type, [r] reject all of type, [u]
 update all,
[s] save and exit, [q] quit:
```

推奨される修正は、Git の diff に似た形式で表示されます。移行ツールは、- で始まる行の削除を提案し、+ で始まる行の追加を提案します。前の例では、提案は、Amazon S3 コピーを実行する AWS CLI バージョン 1 コマンドに `--copy-props none` パラメータを追加するものとして解釈できます。

推奨される修正ごとに、次のいずれかのコントロールを入力できます。

- 「y」を入力して、提案された修正を受け入れます。
- 「n」を入力して、現在の修正を拒否します。
- 「a」を入力して、同じタイプのすべての修正を受け入れます。
- 「r」を入力して、同じタイプのすべての修正を拒否します。
- 「u」を入力して、残りのすべての修正を受け入れます。
- 「s」を入力して、保存し終了します。
- 「q」を入力して、保存せずに終了します。

一部の検出結果は、修正案が提示されずに手動レビューのフラグが立てられる場合があります。これらの検出結果を確認し、参照されている重大な変更の影響を受けるかどうかを検証する必要があります。これらの検出結果の影響を受ける場合は、検出結果の説明で指定されたガイダンスに従って、AWS CLI バージョン 2 で導入された重大な変更を回避または準備するために必要な変更を行う必要があります。

## 制限

AWS CLI V1-to-V2 移行ツールは現在、AWS CLI バージョン 2 で導入されたすべての重大な変更をサポートしているわけではなく、重大な変更が実際に発生していなくてもコマンドの検出を出力する誤検出のケースがあります。

「AWS CLI バージョン 2 の新機能と変更点」に記載されている「AWS CLI バージョン 1 と AWS CLI バージョン 2 の間の重要な変更」について理解することを強くお勧めします。

### テキストベースの分析

移行ツールは、スクリプトを実行せずに分析します。これにより、重大な変更を検出する AWS CLI コマンドの検出方法が制限されます。移行ツールは AWS CLI コマンドのテキストのみを調べることができます。非推奨のパラメータを AWS CLI に直接渡す代わりに変数に保存するなど、実行時に発生する問題を検出することはできません。

### サポートされていない互換性のない変更の検出

移行ツールにおける重大な変更に対するサポート範囲を以下の表にまとめます。

| 重要な変更 | 検出をサポート | 自動修正をサポート |
| --- | --- | --- |
| テキストファイルのエンコードを設定するために環境変数を追加 | いいえ | なし |
| バイナリパラメータはデフォルトで base64 エンコードされた文字列として渡されるようになりました | はい | はい |
| マルチパートコピーのファイルプロパティとタグの | はい | あり |

| 重要な変更 | 検出をサポート | 自動修正をサポート |
| --- | --- | --- |
| Amazon S3 処理が改善されました | | |
| パラメータの http:// または https:// URL の自動取得の廃止 | なし | なし |
| デフォルトですべての出力に使用されるページャー | はい | あり |
| タイムスタンプの出力値は ISO 8601 形式に標準化されています | なし | なし |
| 変更のない、CloudFormation デプロイの処理の改善 | はい | あり |
| us-east-1 リージョンの Amazon S3 エンドポイントのデフォルト動作を変更しました | なし | なし |
| リージョンの AWS STS エンドポイントのデフォルトの動作を変更しました | なし | なし |
| ecr get-login を削除し、ecr get-login-password に置き換えました | あり | なし |
| AWS CLIプラグインに対するバージョン 2 のサポートが変更されます | なし | なし |
| 非表示エイリアスのサポートを削除しました | はい | あり |

| 重要な変更 | 検出をサポート | 自動修正をサポート |
| --- | --- | --- |
| api_versions 設定ファイルの設定はサポートされていません | なし | なし |
| AWS CLI バージョン 2 は、署名 V4 のみを使用して Amazon S3 リクエストを認証します | なし | なし |
| AWS CLI バージョン 2 はページングパラメータとの整合性が高くなっています | あり | なし |
| AWS CLI バージョン 2 は、すべてのコマンドで一貫性のあるリターンコードを提供します。 | なし | 不可 |

# AWS CLI バージョン 2 のアンインストール

このトピックでは、AWS Command Line Interface バージョン 2 (AWS CLI バージョン 2)をアンインストールする方法について説明します。

AWS CLI バージョン 2 のアンインストール手順:

## Linux

アンインストールするには、AWS CLI のインストールに使用したものと同じ方法に従います。

### Command line installer

AWS CLI バージョン 2 をアンインストールするには、次のコマンドを実行します。

1. シンボリックリンクとインストールパスを見つけます。

   - which コマンドを使用して、シンボリックリンクを検索します。--bin-dir パラメータで使用したパスが表示されます。

     ```
     $ which aws
     /usr/local/bin/aws
     ```

   - ls コマンドを使用して、シンボリックリンクが指すディレクトリを検索します。これにより、--install-dir パラメータで使用したパスが表示されます。

     ```
     $ ls -l /usr/local/bin/aws
     lrwxrwxrwx 1 ec2-user ec2-user 49 Oct 22 09:49 /usr/local/bin/aws -> /usr/
     local/aws-cli/v2/current/bin/aws
     ```

2. --bin-dir ディレクトリ内の 2 つのシンボリックリンクを削除します。ユーザーにこれらのディレクトリへの書き込みアクセス許可がある場合は、sudo を使用する必要はありません。

   ```
   $ sudo rm /usr/local/bin/aws
   $ sudo rm /usr/local/bin/aws_completer
   ```

3. --install-dir ディレクトリを削除します。このディレクトリへの書き込みアクセス許可がユーザーにある場合は、sudo を使用する必要はありません。

```
$ sudo rm -rf /usr/local/aws-cli
```

4. (オプション) .aws フォルダ内の共有 AWS SDK と AWS CLI 設定情報を削除します。

> **Warning**
>
> これらの設定と認証情報の設定は、すべての AWS SDK と AWS CLI で共有されます。このフォルダを削除すると、システムに残っている AWS SDK からはアクセスできなくなります。

.aws フォルダのデフォルトの場所はプラットフォームによって異なります。デフォルトでは、フォルダは *~/.aws/* にあります。このディレクトリへの書き込みアクセス許可がユーザーにある場合は、sudo を使用する必要はありません。

```
$ sudo rm -rf ~/.aws/
```

### Snap

snap では、AWS CLI の公式 AWS サポートバージョンを提供しています。snap を使用して AWS CLI をインストールした場合は、次のステップを実行します。

1. 次の `snap remove` コマンドを AWS CLI に対して実行します。

```
$ snap remove aws-cli --classic
```

sudo を使用して AWS CLI をインストールした場合は、コマンドに追加する必要があります。

```
$ sudo snap remove aws-cli --classic
```

2. すべてのファイルを削除するには、コマンドプロンプトウィンドウまたはコンピュータの再起動が必要になる場合があります。
3. (オプション) .aws フォルダ内の共有 AWS SDK と AWS CLI 設定情報を削除します。

> **Warning**
>
> これらの設定と認証情報の設定は、すべての AWS SDK と AWS CLI で共有されます。このフォルダを削除すると、システムに残っている AWS SDK からはアクセスできなくなります。

.aws フォルダのデフォルトの場所はプラットフォームによって異なります。デフォルトでは、フォルダは *~/.aws/* にあります。このディレクトリへの書き込みアクセス許可がある場合は、sudo を使用する必要はありません。

```
$ sudo rm -r ~/.aws/
```

## macOS

AWS CLI バージョン 2 をアンインストールするには、次のコマンドのパスをインストールに使用したパスに置き換えてから実行します。このコマンド例では、デフォルトのインストールパスを使用しています。

1. メインプログラムとコンプリータへのシンボリックリンクを含むフォルダを見つけます。

   ```
   $ which aws
   /usr/local/bin/aws
   ```

2. この情報を使用して次のコマンドを実行し、シンボリックリンクが指すインストールフォルダを見つけます。

   ```
   $ ls -l /usr/local/bin/aws
   lrwxrwxrwx 1 ec2-user ec2-user 49 Oct 22 09:49 /usr/local/bin/aws -> /usr/local/
   aws-cli/aws
   ```

3. 最初のフォルダの 2 つのシンボリックリンクを削除します。ユーザーにこれらのフォルダに対する書き込みアクセス許可が既にある場合は、sudo を使用する必要はありません。

   ```
   $ sudo rm /usr/local/bin/aws
   $ sudo rm /usr/local/bin/aws_completer
   ```

4. メインインストールフォルダを削除します。sudo を使用して、/usr/local フォルダに対する書き込みアクセス許可を取得します。

```
$ sudo rm -rf /usr/local/aws-cli
```

5. (オプション) .aws フォルダ内の共有 AWS SDK と AWS CLI 設定情報を削除します。

> **Warning**
>
> これらの設定と認証情報の設定は、すべての AWS SDK と AWS CLI で共有されます。このフォルダを削除すると、システムに残っている AWS SDK からはアクセスできなくなります。

.aws フォルダのデフォルトの場所はプラットフォームによって異なります。デフォルトでは、フォルダは *~/.aws/* にあります。このディレクトリへの書き込みアクセス許可がユーザーにある場合は、sudo を使用する必要はありません。

```
$ sudo rm -rf ~/.aws/
```

## Server

1. 次のいずれかを実行して、[プログラムと機能] を開きます。
   - [コントロールパネル] を開き、[プログラムと機能] を選択します。
   - コマンドプロンプトを開き、次のコマンドを入力します。

```
C:\> appwiz.cpl
```

2. [AWS Command Line Interface] という名前のエントリを選択後、[アンインストール] を選択してアンインストーラを起動します。
3. AWS CLI をアンインストールすることを確認します。
4. (オプション) .aws フォルダ内の共有 AWS SDK と AWS CLI 設定情報を削除します。

> **Warning**
>
> これらの設定と認証情報の設定は、すべての AWS SDK と AWS CLI で共有されます。このフォルダを削除すると、システムに残っている AWS SDK からはアクセスできなくなります。

.aws フォルダのデフォルトの場所はプラットフォームによって異なります。デフォルトでは、フォルダは *%UserProfile%\.aws* にあります。

```
$ rmdir %UserProfile%\.aws
```

# AWS CLI のインストールエラーとアンインストールエラーのトラブルシューティング

AWS CLI をインストールまたはアンインストールした後に問題が発生した場合のトラブルシューティングステップについては、「the section called “エラーのトラブルシューティング”」を参照してください。最も関連性の高いトラブルシューティングステップについては、「the section called “コマンドが見つからないエラー”」、「the section called “「aws --version」コマンドが、インストールしたのとは異なるバージョンを返す”」、および「the section called “AWS CLI のアンインストール後に、「aws --version」コマンドがバージョンを返す”」を参照してください。

# AWS CLI ユーザーガイドドキュメントの履歴

次の表は、2019 年 1 月以降の AWS Command Line Interface ユーザーガイドへの重要な追加点について説明しています。このドキュメントの更新に関する通知については、RSS フィードにサブスクライブできます。

| 変更 | 説明 | 日付 |
| --- | --- | --- |
| AWS CLI バージョン 2 に追加されたアカウントベースのエンドポイントのサポート | AWS アカウント ID を使用するアカウントベースのエンドポイントが AWS CLI バージョン 2 でサポートされるようになりました。 | 2025 年 3 月 20 日 |
| AWS CLI バージョン 1 に追加されたアカウントベースのエンドポイントのサポート | AWS アカウント ID を使用するアカウントベースのエンドポイントが AWS CLI バージョン 2 でサポートされるようになりました。 | 2025 年 2 月 24 日 |
| 認証情報と認証に関する情報を更新しました。 | 認証情報と認証方法の説明と例を更新しました。これには、関連する開始方法ページと設定ページの更新が含まれます。このドキュメントの増大に対処するため、認証情報関連のトピックは新しい「認証とアクセス認証情報」セクションに移動しました。 | 2023 年 3 月 31 日 |
| AWS IAM Identity Center の自動認証更新によるトークンプロバイダーの設定追加 | SSO トークンプロバイダー設定を使用して AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center) でユーザーを認証するように AWS CLI を設定する方法について説明します。SSO トークンプロバイダーは更新 | 2022 年 12 月 7 日 |

| | | |
|---|---|---|
| | された認証トークンを自動的に取得できます。 | |
| AWS CLI バージョン 2 の Amazon ECR Public の公式イメージをリリースしました | AWS CLI バージョン 2 でサポートされる Amazon ECR Public の公式イメージは、Linux、macOS、Windows 向けにリリースされています。 | 2022 年 11 月 18 日 |
| AWS CLI V1 から V2 への移行ガイドを更新しました | 重要な変更ガイドを拡張し、AWS CLI バージョン 1 から AWS CLI バージョン 2 への移行手順を含めました。インストールの問題に役立つトラブルシューティングページの更新も含まれます。 | 2022 年 5 月 13 日 |
| ソースから AWS CLI インストーラーをビルドする新しいプロセス。 | サポートされているオペレーティングシステムに AWS CLI の最新リリースをインストールまたは更新する方法について説明します。 | 2022 年 2 月 17 日 |
| AWS CLI V1 および V2 のコンテンツが、それぞれのガイドに分離されました | 明瞭さと使いやすさのために、AWS CLI バージョン 1 および AWS CLI バージョン 2 のコンテンツが独自のガイドに分割されました。AWS CLI バージョン 1 については、AWS CLI バージョン 1 ユーザーガイドを参照してください。 | 2021 年 11 月 2 日 |

| | | |
|---|---|---|
| AWS CLI エイリアス情報を追加 | AWS CLI エイリアス情報を追加しました。エイリアスは、頻繁に使用するコマンドやスクリプトを短縮するために AWS Command Line Interface (AWS CLI) で作成できるショートカットです。 | 2021 年 3 月 11 日 |
| フィルター出力情報を更新しました | フィルターの情報を更新し、独自のページに移動しました。 | 2021 年 2 月 1 日 |
| ウィザードの情報を追加しました | AWS CLI バージョン 2 のウィザード情報を追加しました。 | 2020 年 11 月 20 日 |
| 自動プロンプトを更新しました | AWS CLI バージョン 2 の自動プロンプト情報を最新の機能で更新しました。 | 2020 年 11 月 10 日 |
| Amazon S3 スクリプトの例を追加しました | Amazon S3 ライフサイクルのスクリプト例を追加しました。 | 2020 年 10 月 15 日 |
| Amazon EC2 スクリプトの例を追加しました | Amazon EC2 インスタンスタイプのスクリプトの例を追加しました。 | 2020 年 10 月 15 日 |
| 再試行情報を追加しました | AWS CLI のリトライの機能と動作のリトライページを追加しました。 | 2020 年 9 月 17 日 |
| サーバー側とクライアント側のページネーションページ | ページネーションの情報を更新し、単一のページに一元化しました。 | 2020 年 8 月 17 日 |
| S3 コマンドページを更新しました | 新しい例とリソースを含めて、高レベルの S3 コマンドページを更新しました。 | 2020 年 7 月 30 日 |

| | | |
|---|---|---|
| 更新されたインストール情報 | Linux、macOS、Windows のインストール、更新、およびアンインストール情報が更新されました。 | 2020 年 5 月 19 日 |
| AWS CLI バージョン 2 のテキストファイルエンコーディングに関する情報を追加しました | デフォルトで、AWS CLI バージョン 2 はローカルと同じテキストファイルエンコーディングを使用します。環境変数を使用してテキストファイルのエンコードを設定できるようになりました。 | 2020 年 5月 14 日 |
| AWS CLI バージョン 2 の公式 Docker イメージがリリースされました | AWS CLI バージョン 2 の公式サポート Docker イメージは、すべての Linux、macOS、および Windows 向けにリリースされています。 | 2020 年 3 月 31 日 |
| AWS CLI バージョン 2 のクライアント側のページャーに関する情報が追加されました | AWS CLI バージョン 2 はデフォルトで、すべてのクライアント側の出力にページャープログラム `less` を使用します。 | 2020 年 2 月 19 日 |
| AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 2 が正式にリリース | AWS CLI バージョン 2 は一般公開されており、お客様のインストールに推奨されるバージョンです。 | 2020 年 2 月 10 日 |

| | | |
|---|---|---|
| AWS CLI バージョン 2 用の macOS インストーラは、Apple パッケージのインストーラ .pkg ファイルになりました。 | AWS CLI バージョン 2 用の macOS インストーラは、シェルスクリプトを含む .zip ファイルから完全な macOS インストーラパッケージに更新されました。これにより、インストールがシンプルになり、最新の macOS リリースとの互換性が確保されます。 | 2020 年 2 月 3 日 |
| AWS CLI バージョン 2 での S3 および STS リージョンエンドポイントの改善されたデフォルト処理に関するコンテンツを追加しました。 | AWS CLI バージョン 2 はデフォルトで、Amazon S3 および AWS STS サービスのリクエストをグローバルエンドポイントではなく、現在設定されているリージョンのエンドポイントに転送するようになりました。 | 2020 年 1 月 13 日 |
| AWS CLI バージョン 2 のデベロッパープレビューリリース | AWS CLI バージョン 2 のプレビューリリースを発表。バージョン 2 のインストール手順を追加しました。移行トピックを追加して、バージョン 1 と 2 の違いについて説明します。 | 2019 年 11 月 7 日 |
| AWS CLI 名前付きプロファイルに AWS IAM Identity Center のサポートを追加しました | AWS CLI バージョン 2 は、IAM Identity Center に直接ログインし、後続の AWS コマンドでの使用のために AWS CLI 一時認証情報を取得できる名前付きプロファイルの作成のサポートを追加します。 | 2019 年 11 月 7 日 |

| | | |
|---|---|---|
| 新しい MFA セクション | 多要素認証とロールを使用して CLI にアクセスする方法について説明した新しいセクションを追加しました。 | 2019 年 5 月 3 日 |
| CLI の使用」セクションを更新 | 使用方法の説明と手順を大きく改善および追加しました。 | 2019 年 3 月 7 日 |
| CLI のインストール」セクションを更新 | AWS CLI をインストールするための説明と手順の大幅な改善と追加を行いました。 | 2019 年 3 月 7 日 |
| CLI の設定」セクションを更新 | AWS CLI を設定するための説明と手順の大幅な改善と追加を行いました。 | 2019 年 3 月 7 日 |