



ユーザーガイド

AWS データベース移行サービス



AWS データベース移行サービス: ユーザーガイド

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon の商標およびトレードドレスは Amazon 以外の製品およびサービスに使用することはできません。また、お客様に誤解を与える可能性がある形式で、または Amazon の信用を損なう形式で使用することもできません。Amazon が所有していないその他のすべての商標は Amazon との提携、関連、支援関係の有無にかかわらず、それら該当する所有者の資産です。

Table of Contents

AWS Database Migration Service とは？	1
AWS DMS が実行する移行タスク	2
用語と概念	4
の概要 AWS DMS	4
コンポーネント	6
[Sources] (出典)	13
「データ移行のソース」	13
DMS Fleet Advisor のソース	17
DMS Schema Conversion のソース	17
DMS 同種データ移行のソース	18
ターゲット	19
「データ移行のターゲット」	19
DMS Fleet Advisor のターゲット	22
DMS Schema Conversion のターゲット	22
DMS 同種データ移行のターゲット	23
Amazon リソース名	23
他の AWS サービスを使用する場合	26
のサポート CloudFormation	26
開始方法	28
その他のリソース	29
セットアップする	29
にサインアップするAWS アカウント	29
管理アクセスを持つユーザーを作成する	30
前提条件	31
「VPC を作成する」	32
Amazon RDS パラメータグループの作成	34
ソース Amazon RDS データベースを作成する	35
ターゲットの Amazon RDS データベースを作成します。	37
Amazon EC2 クライアントを作成する	38
ソースデータベースに挿入する	39
スキーマの移行	41
レプリケーション	43
ステップ 1: レプリケーション インスタンスを作成する	43
ステップ 2: ソースとターゲットのエンドポイントを指定する	46

ステップ 3: タスクを作成してデータを移行する	48
ステップ 4: レプリケーションテスト	50
ステップ 5: AWS DMS リソースをクリーンアップする	52
AWS DMS Fleet Advisor のサポート終了	54
AWS DMS Fleet Advisor のサポート終了の詳細	54
サポートプランの終了	54
よくある質問	54
移行用データベースの検出	56
サポートされている AWS リージョン	57
DMS Fleet Advisor を理解する	59
必要なリソースの作成	60
CloudFormationを使用してリソースを設定する	61
で Amazon S3 と IAM を設定する AWS マネジメントコンソール	64
データベースユーザーの作成	70
データベースユーザーの使用	71
MySQL でのデータベースユーザーの作成	71
Oracle でのデータベースユーザーの作成	72
PostgreSQL でのデータベースユーザーの作成	73
SQL Server でのデータベースユーザーの作成	74
データベースユーザーの削除	75
データコレクター	78
アクセス許可	79
データコレクターの作成	79
データコレクターのインストール	82
OS サーバーとデータベースサーバーの検出	86
モニタリング対象オブジェクトの管理	89
SSL の使用	92
データ収集	93
トラブルシューティング	99
Inventory	103
データベース インベントリの使用	105
スキーマインベントリの使用	106
ターゲットレコメンデーション	107
ターゲットインスタンス	109
DMS Fleet Advisor はターゲットの仕様を決定する方法を説明します。	109
ターゲットレコメンデーションの生成	110

レコメンデーションの詳細	112
ターゲットレコメンデーションのエクスポート	114
移行の制限事項	115
トラブルシューティング	134
制限事項	136
データベーススキーマの変換	138
サポートされている AWS リージョン	139
機能	141
制限事項	142
開始方法	143
前提条件	144
インスタンスプロファイルを作成する	152
データプロバイダーを設定する	153
移行プロジェクトを作成する	155
評価レポートを生成する	155
ソースコードを変換する	156
変換したコードを適用する	157
クリーンアップとトラブルシューティング	157
ネットワークのセットアップ	158
単一の VPC の設定	159
複数 VPC の設定	159
Direct Connect または VPN の使用	160
インターネット接続の使用	160
ソースデータプロバイダーの作成	161
SQL Server のソースとしての使用	161
ソースとしての Oracle の使用	163
ソースとしての Oracle Data Warehouse の使用	164
PostgreSQL のソースとしての使用	167
ソースとしての MySQL の使用	167
Db2 for Linux、UNIX、Windows をソースとして使用する	168
Db2 for z/OS をソースとして使用する	170
SAP ASE (Sybase ASE) データベースの使用	171
ターゲットデータプロバイダーを作成および設定する	173
ターゲットとしての MySQL の使用	173
ターゲットとしての PostgreSQL の使用	175
ターゲットとしての Amazon Redshift の使用	176

ターゲットとして Amazon RDS for Db2 データベースを使用する	177
仮想データプロバイダー	177
仮想データプロバイダーを作成する	177
仮想データプロバイダーの使用	178
仮想データプロバイダーから実際のデータプロバイダーに移行する	178
移行プロジェクトの管理	180
移行プロジェクト設定の指定	180
AWS DMS Schema Conversion のアクセスログ	181
データベース移行評価レポート	182
評価レポートの作成	183
評価レポートの確認	183
評価レポートの保存	185
スキーマ変換	187
変換ルールの設定	188
データベーススキーマの変換: step-by-stepガイド	190
生成 AI を使用したデータベースオブジェクトの変換	194
スキーマ変換設定の指定	224
データベーススキーマの更新	234
スキーマの保存および適用	234
Java アプリケーションの埋め込み SQL の変換	236
拡張パックの使用	237
IAM から API へのマッピング	238
同種データ移行	241
サポートされる AWS リージョン	242
機能	244
制限事項	245
概要	246
設定	247
IAM リソースの作成	247
ネットワークのセットアップ	249
VPC ピアネットワーク機能の設定	253
ソースデータプロバイダーの作成	257
ソースとしての MySQL または MariaDB の使用	258
PostgreSQL のソースとしての使用	262
MongoDB または Amazon DocumentDB をソースとして使用する	265
ターゲットデータベースを作成して設定する	268

ターゲットとしての MySQL または MariaDB の使用	269
ターゲットとしての PostgreSQL の使用	270
ターゲットとしての Amazon DocumentDB の使用	272
データを移行する	273
データ移行の作成	273
選択ルール	276
データ移行の管理	278
データ移行のモニタリング	280
移行ステータス	282
MySQL からのデータ移行	283
PostgreSQL からのデータ移行	284
MongoDB からのデータ移行	287
ターゲットテーブル作成モード	288
トラブルシューティング	289
データ移行を作成する	289
データ移行を開始する	290
接続の問題	290
PostgreSQL でビューがテーブルとして移行される	291
移行プロジェクトの管理	292
サブネットグループの作成	293
インスタンスプロファイルの作成	294
データプロバイダーの作成	295
移行プロジェクトの作成	297
移行プロジェクトの管理	299
AWS セルフマネージド型データベースソースのゼロ ETL 統合	300
セルフマネージド型データベースソースでのゼロ ETL 統合の仕組み	300
統合を作成する前のソースデータベース設定	301
ゼロ ETL 統合のための IAM アクセス許可と暗号化の設定	303
前提条件	303
KMS キーを作成する	303
KMS キーポリシーの設定	304
IAM ユーザーの作成と CLI AWS の設定	305
IAM ポリシーを作成してアタッチする	306
CLI AWS プロファイルの設定	309
Redshift リソースポリシーの作成	309
例: 暗号化によるゼロ ETL 統合の作成	310

セキュリティのベストプラクティス	312
ベストプラクティス	313
の移行計画 AWS Database Migration Service	313
スキーマ変換	315
AWS DMS ドキュメントの確認	315
PoC (概念実証) を実行する	315
パフォーマンスの向上	316
独自のオンプレミスネームサーバーの使用	320
での Amazon Route 53 Resolver の使用 AWS DMS	322
ラージバイナリオブジェクト (LOB) の移行	322
制限付き LOB モードの使用	323
LOB パフォーマンスが向上しました。	324
大規模なテーブルを移行する場合のパフォーマンスの向上	327
継続的なレプリケーション	328
ソースデータベースのロードを削減する	329
ターゲットデータベースのボトルネックの削減	329
データ検証の使用	329
メトリクスのモニタリング	330
Events	331
タスクログを使用する	331
Time Travel を使用したレプリケーションのトラブルシューティング	331
Oracle ターゲットのユーザーおよびスキーマの変更	332
Oracle ターゲットでテーブルとインデックスのテーブル スペースを変更する	333
レプリケーション インスタンスのアップグレード	334
移行コストについて	334
AWS DMS Serverless の使用	335
DMS Serverless のコンポーネント	336
サポートされているエンドポイント	339
サーバーレスレプリケーションの作成	340
AWS DMS サーバーレスレプリケーションの変更	343
コンピューティング設定	346
AWS DMS サーバーレスでの Auto Scaling について	347
AWS DMS サーバーレスレプリケーションのモニタリング	349
Amazon Redshift の拡張フルロードスループット	353
AWS DMS サーバーレスでのストレージの自動スケーリングについて	354
Serverless の制約事項	355

Serverless の移行前	356
KMS キーを使用したファイルの暗号化	357
制限事項	358
レプリケーション インスタンスを使用する	359
レプリケーション インスタンス タイプの選択	365
使用するインスタンスクラスの決定	370
Unlimited モードのバースト可能インスタンス	371
レプリケーション インスタンスのサイズ設定	371
考慮すべき要素	372
一般的な問題	373
ベストプラクティス	374
レプリケーションエンジンのバージョン	374
コンソールを使用したエンジンバージョンのアップグレード	375
を使用したエンジンバージョンのアップグレード AWS CLI	376
パブリックおよびプライベートレプリケーション インスタンス	377
IP アドレス指定とネットワークタイプ	377
レプリケーション インスタンスのためのネットワークのセットアップ	379
データベース移行のネットワーク設定	380
レプリケーション サブネットグループの作成	391
DNS を使用したドメイン エンドポイントの解決	392
暗号化キーの設定	392
レプリケーション インスタンスの作成	393
レプリケーション インスタンスの変更	400
レプリケーションインスタンスを変更する際のベストプラクティス	405
レプリケーション インスタンスを再起動する	406
レプリケーション インスタンスを削除する	409
DMS メンテナンス ウィンドウ	411
既存の移行タスクにおけるメンテナンスの効果	411
メンテナンスウィンドウ設定の変更	411
エンドポイント	414
ソースおよびターゲットエンドポイントの作成	414
での Amazon RDS エンドポイントの IAM 認証の使用 AWS DMS	420
「データ移行のソース」	424
ソースとしての Oracle の使用	425
SQL Server のソースとしての使用	495
Azure SQL データベースのソースとしての使用	552

ソースとしての Azure SQL Managed Instance の使用	552
ソースとしての Azure Database for PostgreSQL の使用	552
ソースとしての Azure Database for MySQL の使用	554
ソースとしての OCI MySQL Heatwave の使用	555
ソースとしての Google Cloud for MySQL の使用	556
ソースとしての Google Cloud for PostgreSQL の使用	556
PostgreSQL のソースとしての使用	558
ソースとしての MySQL の使用	600
SAP ASE のソースとしての使用	615
ソースとしての MongoDB の使用	624
Amazon DocumentDB をソースとして使用する	644
ソースとしての Amazon S3 の使用	661
IBM Db2 LUW をソースとして使用する	676
IBM Db2 for z/OS をソースとして使用する	684
「データ移行のターゲット」	725
Oracle のターゲットとしての使用	726
ターゲットとしての SQL Server の使用	737
ターゲットとしての PostgreSQL の使用	743
ターゲットとしての MySQL の使用	757
ターゲットとしての Amazon Redshift の使用	765
ターゲットとしての SAP ASE の使用	792
ターゲットとしての Amazon S3 の使用	795
ターゲットとしての Amazon DynamoDB の使用	846
ターゲットとしての Amazon Kinesis Data Streams の使用	868
Apache Kafka をターゲットとして使用する	888
ターゲット OpenSearch としての の使用	916
ターゲットとしての Amazon DocumentDB の使用	922
ターゲットとしての Amazon Neptune の使用	936
ターゲットとしての Redis OSS の使用	953
ターゲットとしての Babelfish の使用	960
Amazon Timestream をターゲットとして使用する	969
ターゲットとしての Db2 の使用	980
データ移行のための VPC エンドポイント	982
一般的な AWS DMS 前提条件	983
AWS Secrets Manager を使用して Amazon VPC エンドポイントを設定する	984
Amazon S3 で Amazon VPC エンドポイントを設定する	986

Amazon DynamoDB 向けに Amazon VPC エンドポイントを設定	988
Amazon Kinesis 向けに Amazon VPC エンドポイントを設定	988
Amazon Redshift 向けに Amazon VPC エンドポイントを設定	988
Amazon OpenSearch Service 向けに Amazon VPC エンドポイントを設定	989
DMS レプリケーションインスタンス (プロビジョニングおよびサーバーレス)、サブネッ トグループ、エンドポイント	989
AWS DMS バージョン 3.4.7 以降に移行すると、誰が影響を受けますか?	993
AWS DMS バージョン 3.4.7 以降に移行するときに影響を受けないのは誰ですか?	993
DMS AWS バージョン 3.4.7 以降への移行の準備	993
サポートされている DDL ステートメント	994
制約事項と考慮事項	995
高度なエンドポイント設定	995
の VPC ピアリング設定 AWS DMS。	996
のセキュリティグループ設定 AWS DMS	999
のネットワークアクセスコントロールリスト (NACL) 設定 AWS DMS	1000
AWS DMS シークレットマネージャー VPC エンドポイントの設定	1002
その他の考慮事項	1005
タスク	1006
[Creating a task] (タスクの作成)	1010
タスク設定	1018
LOB サポートの設定	1075
複数のタスクの作成	1079
継続的なレプリケーション用のタスク	1079
CDC 開始ポイントから開始するレプリケーション	1081
双方向レプリケーションの実行	1088
[Modifying a task] (タスクの変更)	1092
タスクの移動	1093
タスク実行中のテーブルの再ロード	1094
AWS マネジメントコンソール	1095
テーブルマッピング	1096
コンソールからテーブル選択および変換を指定する	1097
JSON を使用するテーブル選択および変換を指定する	1100
選択ルールと選択アクション	1102
テーブルマッピングのワイルドカード	1110
変換ルールおよび変換アクション	1111
変換ルール式を使用した列の内容の定義	1135

テーブルとコレクション設定のルールとオペレーション	1150
データマスキングを使用して機密情報を非表示にする	1181
ソースフィルタの使用	1186
フィルターの適用	1188
時刻と日付でフィルタリング	1194
移行前評価の有効化と操作	1195
前提条件	1196
評価実行の指定および、スタート、表示	1199
個別の評価	1203
データ型評価の開始と表示	1283
評価の実行のトラブルシューティング	1288
補足データの指定	1289
タスクのモニタリング	1290
タスクのステータス	1292
タスク実行中のテーブルの状態	1295
Amazon CloudWatch を使用したレプリケーション モニタリングタスク	1296
AWS Database Migration Service メトリクス	1298
レプリケーションインスタンスのメトリクス	1301
レプリケーションタスクのメトリクス	1304
DMS AWS ログの表示と管理	1308
を使用した AWS DMS API コールのログ記録 AWS CloudTrail	1310
AWS DMS CloudTrail の情報	1310
AWS DMS ログファイルエントリについて	1311
コンテキストのログ記録	1314
オブジェクトタイプ	1315
ログ記録の例	1316
制限事項	1318
拡張モニタリングダッシュボード	1318
概要	1319
拡張モニタリングダッシュボードでメトリクスを表示する	1319
拡張モニタリングダッシュボードのビュー	1319
拡張モニタリングのメトリクスの保持	1324
AWS DMS イベントの表示	1324
EventBridge イベントの使用	1328
での Amazon EventBridge イベントルールの使用 AWS DMS	1329
AWS DMS イベントカテゴリとイベントメッセージ	1330

ReplicationInstance イベントメッセージ	1330
ReplicationTask イベントのメッセージ	1334
レプリケーションイベントのメッセージ	1336
Amazon SNS イベントの使用	1338
イベントサブスクリプションの Amazon EventBridge への移動	1338
Amazon SNS イベントと通知の使用	1339
AWS SNS 通知の DMS イベントカテゴリとイベントメッセージ	1341
SNS AWS を使用した DMS イベント通知のサブスクライブ	1345
の使用 AWS マネジメントコンソール	1346
SNS トピックのアクセスポリシーの検証	1349
データ検証	1351
レプリケーションタスクの統計	1352
Amazon CloudWatch を使用したレプリケーション タスクの統計	1355
タスク実行中のテーブル再検証	1356
AWS マネジメントコンソール	1356
JSON エディタを使用して検証ルールを変更する	1356
検証のみのタスク	1357
フルロード検証のみ	1358
CDC 検証のみ	1358
検証のみのユースケース	1359
トラブルシューティング	1359
awsdms_validation_failures_v2 コントロールテーブル	1361
Redshift 検証パフォーマンス	1362
の拡張データ検証 AWS Database Migration Service	1363
前提条件	1363
データ検証の制限の強化	1364
制限事項	1365
S3 の検証	1366
前提条件	1367
アクセス許可	1367
制限事項	1369
検証のみのタスク	1370
AWS DMS データの再同期	1370
制限事項	1371
スケジュールとタイミング	1372
ユースケース	1373

ベストプラクティス	1374
データ再同期の設定と例	1375
検証とトラブルシューティング	1376
cron 式のルール	1379
リソースのタギング	1381
API	1383
セキュリティ	1385
データ保護	1387
データ暗号化	1387
ネットワーク間のトラフィックのプライバシー	1388
DMS Fleet Advisor でのデータ保護	1389
データの保存のオプトアウト	1389
クロスリージョン推論	1390
ID とアクセス管理	1395
オーディエンス	1395
アイデンティティを使用した認証	1396
ポリシーを使用したアクセスの管理	1397
が IAM と AWS Database Migration Service 連携する方法	1399
アイデンティティベースのポリシーの例	1406
リソースベースのポリシーの例	1414
シークレットを使用してリソースにアクセスするには	1420
サービスにリンクされたロールの使用	1430
トラブルシューティング	1435
必要な IAM アクセス許可	1439
AWS DMS コンソール、CLI、API の IAM ロール	1444
サービス間の混乱した代理の防止	1450
AWS 管理ポリシー	1454
コンプライアンス検証	1467
耐障害性	1469
インフラストラクチャセキュリティ	1470
きめ細かなアクセスコントロール	1473
リソース名を使用したアクセスの制御	1473
タグを使用したアクセスへのコントロール	1476
移行の暗号化	1483
暗号化キーの設定	1485
ネットワークセキュリティ	1488

SSL の使用	1490
での SSL の使用に関する制限 AWS DMS	1492
証明書の管理	1492
MySQL 互換、PostgreSQL、または SQL Server のエンドポイントでの SSL の有効化	1493
データベースのパスワードの変更	1496
Kerberos 認証を使用する	1496
AWS DMS Kerberos 認証アーキテクチャの概要	1497
での Kerberos 認証の使用に関する制限事項 AWS DMS	1497
前提条件	1498
DMS レプリケーションインスタンスでの AWS Kerberos サポートの有効化	1500
ソースエンドポイントでの Kerberos サポートの有効化	1501
ソースエンドポイントのテスト	1502
制限	1503
のリソースクォータAWS Database Migration Service	1503
API リクエストのロットリングについて把握する	1505
トラブルシューティングと診断サポート	1506
移行タスクの実行が遅い	1507
タスクのステータスバーが動かない	1508
タスクは完了しましたが、何も移行されませんでした	1508
外部キーとセカンダリ インデックスが見つからない	1508
AWS DMS は CloudWatch ログを作成しません	1509
Amazon RDS への接続で問題が発生する	1509
エラーメッセージ: スレッドの接続文字列が正しくありません。正しくないスレッド値 「0」	1510
ネットワーキングに関する問題の発生	1510
全ロード後、CDC が停止する	1511
タスク再開時のプライマリ キー制約違反エラー	1512
スキーマの初回ロードが失敗する	1512
不明なエラーが発生してタスクが失敗する	1512
タスクを再開するとテーブルが最初からロードされる	1512
タスクあたりのテーブル数が問題の原因の問題	1513
LOB 列でプライマリ キーが作成されたときにタスクが失敗する	1513
プライマリ キーのないターゲットテーブル上の重複レコード	1513
予約済み IP 範囲の送信元エンドポイント	1513
Amazon Athena クエリでタイムスタンプが文字化けする	1514
Oracle に関する問題のトラブルシューティング	1514

ビューからデータを取得する	1515
Oracle 12c から LOB を移行する	1515
Oracle LogMiner と Binary Reader の切り替え	1515
エラー: Oracle CDC は停止しました。122301 Oracle CDC の最大再試行カウンターを超えました。	1516
Oracle ソース エンドポイントにサプリメンタル ログを自動的に追加する	1516
LOB の変更がキャプチャされない	1517
エラー: ORA-12899: 列 <i>column-name</i> の値が大きすぎる	1517
NUMBER のデータ型が誤って解釈される	1517
全ロード中にレコードが欠落している	1518
テーブルエラー	1518
エラー:Oracle アーカイブされた REDO ログの宛先 ID を取得できません	1518
Oracle REDO ログまたはアーカイブログの読み取りパフォーマンスの評価	1519
LOB データ取得に失敗しました	1521
MySQL に関する問題のトラブルシューティング	1522
バイナリログ作成が無効化されるため、Amazon RDS DB インスタンスのエンドポイントの CDC タスクが失敗する	1522
ターゲット MySQL のインスタンスへの接続は、タスクの実行中に接続が切断されます ..	1523
MySQL 互換エンドポイントへの自動コミットを追加する	1523
MySQL 互換ターゲットエンドポイントで外部キーを無効化する	1524
文字が疑問符に置き換えられる	1524
[Bad event](不良イベント) ログのエントリ	1525
MySQL 5.5 の変更データキャプチャ	1525
Amazon RDS DB インスタンスのバイナリログ保持を延長する	1525
ログメッセージ: ソースデータベースからの一部の変更は、ターゲットデータベースに適用されても効果がありません。	1525
エラー: 識別子が長すぎます	1525
エラー: サポートされていない文字セットによりフィールドデータ変換が失敗しました ...	1526
Error: Codepage 1252 to UTF8 [120112] A field data conversion failed	1526
インデックス、外部キー、カスケード更新、または削除が移行されない	1527
PostgreSQL に関する問題のトラブルシューティング	1529
切り捨てられる JSON データ型	1529
ユーザー定義のデータ型の列が正しく移行されない	1530
エラー: 作成用のスキーマが選択されていません	1530
CDC を使用してテーブルへの削除や更新がレプリケートされない	1531
TRUNCATE ステートメントが反映されない	1531

PostgreSQL の DDL キャプチャを防止する	1531
DDL キャプチャ用のデータベースオブジェクトを作成するスキーマの選択	1531
PostgreSQL に移行した後 Oracle テーブルが存在しない	1531
[ReplicationSlotDiskUsage] (スロットディスク使用度レプリケーション) が増加し、restart_lsn は ETL ワークロードなどの長いトランザクション中に前進を停止します .	1532
ソースとしてビューを使用したタスクで行がコピーされない	1532
"UTF8" エンコードのバイトシーケンスが無効です	1532
Microsoft SQL Server 問題のトラブルシューティング	1533
RDS for SQL Server がセカンダリにフェイルオーバーした後、継続的なレプリケーションが失敗する	1533
SQL Server データベースの変更キャプチャエラー	1534
IDENTITY 列が存在しない	1534
エラー: SQL Server は公開をサポートしていません	1534
ターゲットに変更が表示されない	1535
パーティションにまたがってマッピングされる不均一テーブル	1535
エラー: トランザクション処理中の不正なエンベロープ、無効なデータコンテキスト/LCX コードで CDC タスクが失敗しました	1536
Amazon Redshift に関する問題のトラブルシューティング	1536
別の AWS リージョンの Amazon Redshift クラスターへの のロード	1537
エラー: リレーション「awsdms_apply_exceptions」がすでに存在します	1537
名前が「awsdms_changes」で始まるテーブルのエラー	1537
dms.awsdms_changes0000000000XXXX のような名前のクラスターのテーブルを参照する	1537
Amazon Redshift での作業に必要なアクセス許可	1537
Amazon Aurora MySQL に関する問題のトラブルシューティング	1538
エラー: CHARACTER SET UTF8 フィールドが「,」で切り取られています。行が「\n」で切り取られています	1538
SAP ASE に関する問題のトラブルシューティング	1538
エラー: ソースに NULL 値を持つコンポジット一意インデックスがある場合、LOB 列には NULL 値があります	1538
IBM Db2 に関する問題のトラブルシューティング	1539
エラー: Resume from timestamp is not supported Task	1539
テーブルが「Failed to build 'where' statement」というエラーで停止した	1539
レイテンシーのトラブルシューティング	1540
CDC レイテンシーのタイプ	1541
CDC レイテンシーの一般的な原因	1541

レイテンシーに関する問題のトラブルシューティング	1545
診断サポート スクリプトの操作	1561
Oracle Support スクリプト	1563
SQL Server Support スクリプト	1566
MySQL 互換サポート スクリプト	1569
PostgreSQL Support スクリプト	1571
診断サポート AMI の使用	1574
新しい AWS DMS 診断用 Amazon EC2 インスタンスを起動する	1575
IAM ロールを作成する	1575
診断テストを実行する	1576
次のステップ	1580
リージョン別の AMI ID	1581
AWS Systems Patch Manager	1581
リファレンス	1583
AWS DMS データ型	1583
リリースノート	1586
AWS DMS 3.6.1 リリースノート	1587
AWS DMS 3.6.0 リリースノート	1592
AWS DMS 3.5.4 リリースノート	1594
AWS DMS 3.5.3 リリースノート	1602
AWS DMS 3.5.2 リリースノート	1613
AWS DMS 3.5.1 リリースノート	1621
ストリーミングターゲットの大きな数値の処理の変更	1621
AWS DMS 3.5.0 ベータリリースノート	1637
AWS DMS 3.4.7 リリースノート	1643
AWS DMS 3.4.6 リリースノート	1652
AWS DMS 3.4.5 リリースノート	1658
AWS DMS 3.4.4 リリースノート	1661
AWS DMS 3.4.3 リリースノート	1663
AWS DMS 3.4.2 リリースノート	1665
AWS DMS 3.4.1 リリースノート	1667
AWS DMS 3.4.0 リリースノート	1668
AWS DMS 3.3.4 リリースノート	1670
AWS DMS 3.3.3 リリースノート	1671
ドキュメント履歴	1673
AWS 用語集	1680

..... mdclxxxi

AWS Database Migration Service とは？


AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、リレーショナルデータベース、データウェアハウス、NoSQL データベース、その他の種類のデータストアを移行できるようにするクラウドサービスです。AWS DMS を使用して、AWS クラウド にまたはクラウド セットアップとオンプレミス セットアップの組み合わせの間にデータを移行できます。

AWS DMS を使用すると、ソースデータストアの検出、ソーススキーマの変換、データの移行ができます。

- ソースデータインフラストラクチャの検出には、DMS Fleet Advisor を利用できます。このサービスは、オンプレミスのデータベースと分析サーバーからデータを収集し、AWS クラウドに移行できるサーバー、データベース、スキーマのインベントリを構築します。
- 別のデータベースエンジンに移行する場合、DMS Schema Conversion を使用できます。このサービスは、ソーススキーマを自動的に評価して、新しいターゲットエンジンに変換します。AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) をローカル PC にダウンロードして、ソーススキーマを変換するという方法もあります。
- ソーススキーマを変換し、変換したコードをターゲットデータベースに適用した後、AWS DMS を使用してデータを移行できます。1 回限りの移行を実行したり、継続的に変更をレプリケートしてソースとターゲットの同期を維持したりすることができます。AWS DMS は AWS クラウドの一部であるため、AWS のサービスが提供するコスト効率性、市場投入の迅速化、セキュリティ、柔軟性を実現できます。

基本的に、AWS DMS はレプリケーション ソフトウェアを実行する AWS クラウド 内のサーバーです。お客様は、ソースとターゲット間の接続を作成して、データの抽出元とロード先を AWS DMS に指示します。その後、このサーバーで実行するタスクのスケジュールを設定して、データを移行します。ターゲットにテーブルとテーブルのプライマリキーが存在しない場合、AWS DMS が自動的に作成します。必要に応じて、ターゲットテーブルを手動で事前に作成することもできます。または、AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、ターゲットテーブル、インデックス、ビュー、トリガーなどの一部またはすべてを作成できます。

以下の図は、AWS DMS のレプリケーション プロセスを示したものです。



リファレンス

- AWS DMS をサポートするAWS リージョン – AWS DMS をサポートする AWS リージョンの詳細 100については、「[AWS DMS レプリケーションインスタンスの使用](#)」を参照してください。
- データベース移行のコスト – データベース移行のコストについては、「[AWS Database Migration Service の料金ページ](#)」を参照してください。
- AWS DMS の特徴と利点 – AWS DMS の特徴と利点については、「[AWS Database Migration Service の特徴](#)」を参照してください。
- 利用できるデータベースオプション – Amazon Web Services で利用できるさまざまなデータベースのオプションの詳細については、「[データベースサービスの選択](#)」を参照してください。

AWS DMS が実行する移行タスク

AWS DMS は、移行プロジェクトに関係する難しいタスクや単調なタスクの多くを引き受けます。

- 従来のソリューションでは、容量分析の実行、ハードウェアおよびソフトウェアの調達、システムのインストールと管理、インストールのテストとデバッグが必要です。AWS DMS は、移行に必要なすべてのハードウェアおよびソフトウェアのデプロイ、管理、モニタリングを自動的に管理します。AWS DMS 設定プロセスを開始してから数分以内に稼働状態にすることができます。
- AWS DMS では、実際のワークロードに合わせて必要に応じて移行リソースをスケールアップ (またはスケールダウン) できます。たとえば、ストレージを追加する必要があると判断した場合、割り当てられたストレージを簡単に増やして、移行を再開 (通常は数分以内に) することができます。
- AWS DMS は従量制モデルを採用しています。前払いの購入コストや継続的なメンテナンス費用が必要な従来のライセンスモデルとは異なり、使用した AWS DMS リソースに対してのみお支払いいただきます。
- AWS DMS は、ハードウェアとソフトウェア、ソフトウェアのパッチ適用、エラーレポートなど、移行サーバーをサポートするすべてのインフラストラクチャを自動的に管理します。
- AWS DMS は、自動フェイルオーバーを提供します。プライマリレプリケーションサーバーが何らかの理由で停止した場合、バックアップレプリケーションサーバーがサービスをほとんどまたはまったく中断させることなく引き継ぐことができます。
- AWS DMS Fleet Advisor は、データインフラストラクチャのインベントリを自動的に作成します。DMS Fleet Advisor は、移行候補を特定して、移行計画に役立つレポートを作成します。

- AWS DMS Schema Conversion は、ソースデータプロバイダーの移行の複雑さを自動的に評価します。また、データベーススキーマとコードオブジェクトをターゲットデータベースと互換性のある形式に変換して、変換済みのコードを適用します。
- AWS DMS では、現在実行しているデータベースエンジンよりおそらくコスト効果の高い最新のデータベースエンジンに切り替えることができます。たとえば、AWS DMS では、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) または Amazon Aurora により提供されるマネージドデータベース サービスを活用できます。または、Amazon Redshift、さらに Amazon DynamoDB などの NoSQL プラットフォーム、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) などの低コストのストレージプラットフォームにより提供されるマネージド データウェアハウスに移行できます。逆に、古いインフラストラクチャから移行するが、同じデータベースエンジンを引き続き使用する場合、AWS DMS によりそのプロセスもサポートされます。
- AWS DMS は、今日最も人気のあるほぼすべての DBMS エンジンにソース エンドポイントとして対応しています。詳細については、「[「データ移行のソース」](#)」を参照してください。
- AWS DMS は利用可能なターゲット エンジン幅広く網羅しています。詳細については、「[「データ移行のターゲット」](#)」を参照してください。
- サポートされている任意のデータソースから、サポートされている任意のデータターゲットに移行できます。AWS DMS は、サポートされているエンジン間での完全に異種のデータ移行をサポートしています。
- AWS DMS により、データ移行は安全に保たれます。保存データは AWS Key Management Service (AWS KMS) 暗号化によって暗号化されます。移行時は、Secure Socket Layer (SSL) を使用して、ソースからターゲットに移動する転送中のデータを暗号化できます。

AWS DMS 用語と概念

AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、ソースデータストアからターゲットデータストアにデータを移行するために使用できるウェブサービスです。この 2 つのデータストアはエンドポイントと呼ばれます。移行は、同じデータベースエンジンを使用するソースエンドポイントとターゲットエンドポイント (Oracle データベースと Oracle データベースなど) の間で行うことができます。移行は、異なるデータベースエンジンを使用するソースエンドポイントとターゲットエンドポイント (Oracle データベースと PostgreSQL データベースなど) の間で行うこともできます。を使用する唯一の要件 AWS DMS は、エンドポイントの 1 つが AWS サービス上にあることです。AWS DMS を使用してオンプレミスデータベースから別のオンプレミスデータベースに移行することはできません。

データベース移行のコストについては、「[AWS Database Migration Service の料金](#)」をご参照ください。

以下のトピックを使用して、理解を深めることができます AWS DMS。

トピック

- [の概要 AWS DMS](#)
- [のコンポーネント AWS DMS](#)
- [のソース AWS DMS](#)
- [のターゲット AWS DMS](#)
- [の Amazon リソースネーム \(ARN\) の構築 AWS DMS](#)
- [他の AWS サービス AWS DMS での の使用](#)

の概要 AWS DMS

データベース移行を実行するために、はソースデータストア AWS DMS に接続し、ソースデータを読み取り、ターゲットデータストアで使用するためにデータをフォーマットします。次に、ターゲットデータストアにデータをロードします。この処理のほとんどはメモリ内で行われますが、大きいトランザクションではディスクへのバッファリングが必要になることがあります。キャッシュされたトランザクションとログファイルもディスクに書き込まれます。

を大まかに使用する場合は、次の AWS DMS 操作を行います。

- ネットワーク環境内で移行の適切な候補となるデータベースを検出する。

- ソースデータベーススキーマとほとんどのデータベースコードオブジェクトを、ターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換する。
- レプリケーションサーバーを作成します。
- データストアに関する接続情報を持つソースエンドポイントとターゲットエンドポイントを作成します。
- ソースデータストアとターゲットデータストアの間でデータを移行するには、1 つ以上の移行タスクを作成します。

タスクは、3 つの主なフェーズで構成できます。

- 既存データの移行 (フルロード)
- キャッシュされた変更の適用
- 継続的なレプリケーション (変更データキャプチャ)

ソースからの既存のデータがターゲットに移動する全ロード移行中、はソースデータストアのテーブルからターゲットデータストアのテーブルにデータを AWS DMS ロードします。全ロードの進行中、ロードするテーブルに加えられた変更はすべてレプリケーションサーバーにキャッシュされます。これらがキャッシュされた変更点です。は、そのテーブルの全ロードが開始されるまで、特定のテーブルの変更をキャプチャ AWS DMS しないことに注意してください。つまり、変更キャプチャが開始されるポイントは、個々のテーブルごとに異なります。

特定のテーブルの全ロードが完了すると、AWS DMS はすぐにそのテーブルのキャッシュされた変更の適用を開始します。テーブルがロードされ、キャッシュされた変更が適用されると、は進行中のレプリケーションフェーズのトランザクションとして変更を収集し AWS DMS 始めます。トランザクションにテーブルがまだ完全にロードされていない場合、変更はレプリケーション インスタンスにローカルに保存されます。AWS DMS がキャッシュされたすべての変更をすべてのテーブルに適用すると、テーブルはトランザクション整合性があります。この時点で、は進行中のレプリケーションフェーズ AWS DMS に移行し、変更をトランザクションとして適用します。

継続的なレプリケーションフェーズの開始時、トランザクションのバックログにより、ソースデータベースとターゲットデータベースの間に通常いくらかの遅延が発生します。このトランザクションバックログが終わると、移行は最終的に安定した状態になります。この時点で、アプリケーションをシャットダウンして、残りのトランザクションをターゲットに適用できるようにし、ターゲットデータベースをポイントするようになったアプリケーションを起動できます。

AWS DMS は、データ移行の実行に必要なターゲットスキーマオブジェクトを作成します。AWS DMS を使用して最小限のアプローチを取り、データを効率的に移行するために必要なオブジェク

トのみを作成できます。このアプローチを使用して、はテーブル、プライマリキー、および場合によっては一意のインデックス AWS DMS を作成しますが、ソースからデータを効率的に移行するのに必要のない他のオブジェクトは作成しません。

または、内の DMS Schema Conversion を使用して AWS DMS、ソースデータベーススキーマとほとんどのデータベースコードオブジェクトをターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換することもできます。この変換は、テーブル、ビュー、ストアドプロシージャ、関数、データ型、シノニムなどを対象としています。DMS Schema Conversion が自動的に変換できないオブジェクトには、判別しやすいマークが付けられます。移行を完了するには、このようなオブジェクトは手動で変換します。

のコンポーネント AWS DMS

このセクションでは、の内部コンポーネント AWS DMS と、それらがデータ移行を達成するためにどのように連携するかについて説明します。AWS DMS の基礎となるコンポーネントを理解することで、効率的にデータを移行し、問題のトラブルシューティング時および調査時に優れた洞察を得ることができます。

AWS DMS 移行は、移行するデータベースの検出、自動スキーマ変換、レプリケーションインスタンス、ソースエンドポイントとターゲットエンドポイント、レプリケーションタスクの 5 つのコンポーネントで構成されます。AWS DMS 移行を作成するには、必要なレプリケーションインスタンス、エンドポイント、タスクを作成します AWS リージョン。

データベースの検出

DMS Fleet Advisor は、複数のデータベース環境からデータを収集し、データインフラストラクチャに関するインサイトを提供します。DMS Fleet Advisor は、すべてのコンピュータにエージェントをインストールする必要なく、単一または複数の中央ロケーションからオンプレミスのデータベースと分析サーバーのデータを収集します。現時点で DMS Fleet Advisor は Microsoft SQL Server、MySQL、Oracle、PostgreSQL のデータベースサーバーをサポートしています。

ネットワークで検出したデータに基づいて、DMS Fleet Advisor は、ユーザーがモニタリング対象のデータベースサーバーとオブジェクトを決定するために確認できるインベントリを構築します。これらのサーバー、データベース、およびスキーマの詳細が収集されるため、目的とするデータベース移行を実行可能かを分析できます。

スキーマおよびコード移行

の DMS Schema Conversion AWS DMS は、さまざまなタイプのデータベース間のデータベース移行をより予測しやすくします。DMS Schema Conversion を使用して、ソースデータプロバイ


データの移行の複雑さの評価、データベーススキーマとコードオブジェクトの変換ができます。その後、変換したコードをターゲットデータベースに適用できます。

DMS Schema Conversion は概括すると、インスタンスプロファイル、データプロバイダー、移行プロジェクトの 3 つのコンポーネントで動作します。[インスタンスプロファイル] では、ネットワークとセキュリティの設定を指定します。[データプロバイダー] には、データベース接続の認証情報を保存します。移行プロジェクトには、データプロバイダー、インスタンスプロファイル、移行ルールが含まれています。は、データプロバイダーとインスタンスプロファイル AWS DMS を使用して、データベーススキーマとコードオブジェクトを変換するプロセスを設計します。

レプリケーションインスタンス

大まかに言うと、AWS DMS レプリケーションインスタンスは、単に 1 つ以上のレプリケーションタスクをホストするマネージド Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスです。

関連付けられたいくつかのレプリケーションタスクを実行するレプリケーションインスタンスの例を以下の図に示します。



単一のレプリケーションインスタンスは、移行の特性とレプリケーションサーバーの容量に応じて、1 つ以上のレプリケーションタスクをホストできます。は、ユースケースに最適な設定を選択できるように、さまざまなレプリケーションインスタンス AWS DMS を提供します。レプリ

ケーションインスタンスのさまざまなクラスの詳細については、「[移行に適した DMS AWS レプリケーションインスタンスの選択](#)」をご参照ください。

AWS DMS は Amazon EC2 インスタンスにレプリケーションインスタンスを作成します。サービスのテストや小規模な移行の場合、いくつかの小さいインスタンスクラスで十分です。移行に多数のテーブルが関与する場合や、複数の同時レプリケーションタスクを実行する予定の場合、大きいインスタンスを 1 つを使用することを検討してください。AWS DMS はかなりのメモリと CPU を消費する可能性があるため、このアプローチが推奨されます。

選択した Amazon EC2 インスタンスクラスに応じて、レプリケーション インスタンスには 50 GB または 100 GB のデータストレージが付属しています。ほとんどのお客様にとって、通常このストレージ容量は十分な量です。ただし、移行で大規模なトランザクションや大量のデータ変更が発生する場合は、基本ストレージの割り当てを増やすことを検討します。変更データキャプチャ (CDC) によって、データがディスクに書き込まれる可能性があります。これは、ターゲットから変更が書き込まれる速度によって異なります。ログファイルもディスクに書き込まれるため、ログ記録の重要度を上げるとストレージ消費量も増えます。

AWS DMS は、マルチ AZ 配置を使用して高可用性とフェイルオーバーのサポートを提供します。マルチ AZ 配置では、はレプリケーションインスタンスのスタンバイレプリカ AWS DMS を別のアベイラビリティゾーンに自動的にプロビジョニングして維持します。プライマリレプリケーション インスタンスは、同期的にスタンバイレプリカにレプリケートされます。プライマリレプリケーション インスタンスに障害が発生するか、応答しない場合、スタンバイ状態で中断時間をできる限り抑えて、実行中のタスクを再開します。プライマリはその状態を常にスタンバイにレプリケーションしているため、マルチ AZ 配置ではパフォーマンス上のオーバーヘッドが発生します。

AWS DMS レプリケーションインスタンスの詳細については、「」を参照してください[AWS DMS レプリケーションインスタンスの使用](#)。

レプリケーションインスタンスを作成および管理するのではなく、で AWS DMS Serverless を使用してレプリケーションを自動的に AWS DMS プロビジョニングできます。詳細については、「[AWS DMS Serverless の使用](#)」を参照してください。

Endpoint

AWS DMS は、エンドポイントを使用してソースまたはターゲットのデータストアにアクセスします。具体的な接続情報はデータストアによって異なりますが、一般的にエンドポイントを作成するときは次の情報を指定します。

- エンドポイントタイプ - ソースまたはターゲット。

- エンジンタイプ - Oracle、PostgreSQL などのデータベースエンジンの種類
- サーバー名 - が到達 AWS DMS できるサーバー名または IP アドレス。
- ポート - データベースサーバー接続に使用されるポート番号。
- 暗号化 - Secure Sockets Layer (SSL)モード (SSL を使用して接続を暗号化する場合)。
- 認証情報 - 必要なアクセス権限を持つアカウントのユーザー名とパスワード。

AWS DMS コンソールを使用してエンドポイントを作成する場合、コンソールではエンドポイント接続をテストする必要があります。AWS DMS タスクでエンドポイントを使用する前に、テストが成功している必要があります。接続情報と同様に、特定のテスト基準はエンジンの種類によって異なります。一般的に、AWS DMS では、指定されたサーバー名とポートにデータベースが存在することと、提供された認証情報を使用して、移行を実行するために必要なアクセス許可を持つデータベースに接続できることを検証します。接続テストが成功すると、は後でタスク設定で使用するスキーマ情報 AWS DMS をダウンロードして保存します。スキーマ情報には、テーブル定義、プライマリキー定義、一意キー定義などがあります。

複数のレプリケーションタスクで1つのエンドポイントを使用することもできます。たとえば、2つの論理的に異なるアプリケーションがあり、これらが同じソースデータベースにホストされていて、これらを別々に移行するとします。この場合は、アプリケーションテーブルのセットごとに1つずつ、2つのレプリケーションタスクを作成します。両方のタスクで同じ AWS DMS エンドポイントを使用できます。

エンドポイントの動作は、エンドポイント設定を使用してカスタマイズできます。[エンドポイント設定] を使用して、ログの詳細、ファイルサイズ、その他のパラメータなどのさまざまな動作を管理できます。データストアのエンジンタイプにより、使用できるエンドポイントの設定は異なります。各データストアの具体的なエンドポイントの設定については、データストアのソースセクションまたはターゲットセクションで調べられます。サポートされているソースとターゲットデータストアのリストについては、「[のソース AWS DMS](#)」と「[のターゲット AWS DMS](#)」をご参照ください。

AWS DMS エンドポイントの詳細については、「」を参照してください[DMS AWS エンドポイントの使用](#)。

レプリケーションタスク

AWS DMS レプリケーションタスクを使用して、ソースエンドポイントからターゲットエンドポイントに一連のデータを移動します。レプリケーションタスクの作成は、移行を開始する前に最後に実行する必要があります。


レプリケーションタスクの作成時に以下のタスク設定を指定します。

- レプリケーションインスタンス - タスクをホストして実行するインスタンス
- ソースエンドポイント
- ターゲットエンドポイント
- 移行タイプオプションは次にリストされるとおりです。移行タイプのオプションの詳細な説明については、「[\[Creating a task\] \(タスクの作成\)](#)」をご参照ください。
 - 全ロード (既存データの移行) - 既存のデータをコピーできる長さの停止が許容される場合は、このオプションが選択に適します。このオプションでは、ソースデータベースからターゲットデータベースにデータがそのまま移行され、必要に応じてテーブルが作成されます。
 - 全ロード + CDC (既存のデータを移行して、継続的な変更をレプリケート) - このオプションでは、ソースで変更をキャプチャしながら、全データロードが実行されます。フルロードが完了すると、キャプチャされた変更がターゲットに適用されます。最終的に、変更の適用は安定した状態に到達します。この時点で、アプリケーションをシャットダウンし、残りの変更がターゲットに移動するようにした後、ターゲットをポイントするアプリケーションを再起動できます。
 - CDC のみ (データ変更のみレプリケート) - 状況によっては、AWS DMS 以外の方法を使用して既存のデータをコピーした方が効率的である場合があります。たとえば、同機種間移行では、一括データのロードにネイティブのエクスポート/インポートツールを使用する方が効率的になる可能性があります。この状況では、AWS DMS を使用して、ソースデータベースとターゲットデータベースを同期して維持するために、一括ロードを開始するときに開始する変更をレプリケートできます。
- ターゲットテーブル準備モードオプションは以下にリストされるとおりです。ターゲットテーブルモードの詳細な説明については、「[\[Creating a task\] \(タスクの作成\)](#)」をご参照ください。
 - 何もしない — ターゲットテーブルがターゲットで事前に作成されていることを AWS DMS 前提としています。
 - ターゲットにテーブルを削除する – ターゲットテーブルを AWS DMS ドロップして再作成します。
 - 切り捨て – ターゲットでテーブルを作成済みである場合、AWS DMS は移行のスタート前にそれらを切り捨てます。テーブルがなく、このオプションを選択した場合、は欠落しているテーブル AWS DMS を作成します。
- LOB モードオプションは以下にリストされるとおりです。LOB モードの詳細な説明については、「[AWS DMS タスクでのソースデータベースの LOB サポートの設定](#)」をご参照ください。
 - LOB 列を含めない – LOB 列は移行対象から除外されます。

- フル LOB モード – size に関係なく、完全な LOB を移行します。は、最大 LOB LOBs サイズパラメータによって制御されるチャンクで LOB を分割して AWS DMS 移行します。このモードは制限付き LOB モードを使用するよりも低速です。
- 制限付き LOB モード – LOB を [Max LOB Size] (最大 LOB サイズ) で指定された値まで切り詰めます。このモードは完全 LOB モードを使用するよりも高速です。
- テーブルマッピング – 移行するテーブルと移行方法を示します。詳細については、「[テーブルマッピングを使用して、タスクの設定を指定する](#)」を参照してください。
- データ変換は以下にリストされるとおりです。データ変換の詳細については、「[JSON を使用するテーブル選択および変換を指定する](#)」をご参照ください。
 - スキーマ、テーブル、および列の名前を変更します。
 - テーブルスペース名の変更 (Oracle ターゲットエンドポイント用)。
 - ターゲットのプライマリキーと一意のインデックスを定義します。
- データ検証
- Amazon CloudWatch ログ

タスクを使用してソースエンドポイントからターゲットエンドポイントにデータを移行します。タスク処理はレプリケーションインスタンスで実行されます。ログ記録要件、制御テーブルデータ、エラー処理など、移行するテーブルとスキーマ、および特別な処理を指定します。

概念的には、AWS DMS レプリケーションタスクは、次の図に示すように 2 つの異なる機能を実行します。



全ロードプロセスは、簡単に理解できます。データは、ソースから一括抽出で抽出され、ターゲットに直接ロードされます。AWS DMS コンソールの高度な設定で、抽出およびロードするテーブルの数を並行して指定できます。

AWS DMS タスクの詳細については、「」を参照してください[AWS DMS タスクの使用](#)。

継続的なレプリケーションまたは変更データキャプチャ (CDC)

AWS DMS タスクを使用して、ターゲットにデータを移行している間に、ソースデータストアへの継続的な変更をキャプチャすることもできます。ソースエンドポイントから進行中の変更をレプリケートするときに AWS DMS が使用する変更キャプチャプロセスは、データベースエンジンのネイティブ API を使用してデータベースログへの変更を収集します。

CDC プロセスで、レプリケーションタスクは、メモリ内のバッファを使用して転送中のデータを保持することによって、ソースからターゲットへの変更をストリーミングするように設計されています。何らかの理由でメモリ内バッファが枯渇すると、レプリケーションタスクによって、ディスク上のキャッシュの変更は保留中に変更されます。これは、AWS DMS がソースから変更をターゲットに適用できるよりも速くキャプチャする場合などに発生する可能性があります。この場合、タスクのターゲットレイテンシーが、タスクのソースレイテンシーを超えていることがわかります。

これを確認するには、AWS DMS コンソールでタスクに移動し、Task Monitoring タブを開きます。CDCLatencyTarget グラフと CDCLatencySource グラフは、ページの下部に表示されます。ターゲットのレイテンシーを示すタスクがある場合は、アプリケーションの速度を上げるために必要なターゲットエンドポイントのチューニングがある可能性があります。

上記で説明したように、レプリケーションタスクではタスクログ用のストレージも使用されます。通常、レプリケーションインスタンスで事前設定されているディスク容量では、十分に変更をログ記録および反映することができます。追加のディスク容量が必要な場合 (例: 詳細なデバッグを使用して移行の問題を調査する場合)、レプリケーションインスタンスを変更してより多くの容量を割り当てることができます。

のソース AWS DMS

異なる AWS DMS 機能で異なるソースデータストアを使用できます。以下のセクションには、各 AWS DMS 機能でサポートされているソースデータストアのリストが含まれています。

トピック

- [データ移行のソースエンドポイント](#)
- [DMS Fleet Advisor のソースデータベース](#)
- [DMS Schema Conversion のソースデータプロバイダー](#)
- [DMS 同種データ移行のソースデータプロバイダー](#)

データ移行のソースエンドポイント

AWS DMSを使用したデータ移行のソースエンドポイントとして、以下のデータストアを使用できます。

オンプレミスおよび EC2 インスタンスデータベース

- Oracle バージョン 10.2 以降 (バージョン 10.x の場合)、11g 以降 12.2 までと 18c、19c (Enterprise、Standard、Standard One、Standard Two エディションの場合)
- Microsoft SQL Server のバージョン 2008 (DMS v3.5.4 でサポート)、2008R2 (DMS v3.5.4 でサポート)、2012、2014、2016、2017、2019、2022。
 - Enterprise、Standard、Workgroup、Developer、Web エディションでは、フルロードレプリケーションがサポートされます。

- Enterprise、Standard (バージョン 2016 以降)、Developer エディションでは、フルロードに加えて CDC (継続的) レプリケーションがサポートされます。
- Express エディションはサポート対象外
- MySQL バージョン 5.5、5.6、5.7、8.0、8.4

 Note

MySQL と DMS の互換性

MySQL バージョン	DMS バージョン	圧縮トランザクションペイロードのサポート
8	3.4.0 以降	いいえ
8.0 (Google クラウド)	3.4.6 以降	いいえ
8.4	3.5.4 以降	いいえ

- MariaDB (MySQL 互換データソースとしてサポート) バージョン 10.0 (バージョン 10.0.24 以降のみ)、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.11、11.4.3 から 11.4.7。

 Note

ソースとしての MariaDB のサポートは、MySQL がサポートされているすべての AWS DMS バージョンで利用できます。

- PostgreSQL バージョン 9.4 以降 (バージョン 9.x の場合)、10.x、11.x、12.x、13.x、14.x、15.x、16.x、17.x、および 18.x。

 Note

- AWS DMS は、バージョン 3.5.3 以降で PostgreSQL バージョン 9.x、10.x、11.x、12.x、13.x、14.x、15.x、および 16.x のみをサポートしています。
- AWS DMS は、バージョン 3.5.4 以降の PostgreSQL バージョン 17.x および 18.x のみをサポートしています ([制限事項](#)を参照)。

- MongoDB バージョン 3.x、4.0、4.2、4.4、5.0、6.0、7.0、8.0。

- SAP Adaptive Server Enterprise (ASE) バージョン 12.5、15、15.5、15.7、16 以降
- IBM DB 2 for Linux、UNIX、および Windows (Db2 LUW) バージョン:
 - バージョン 9.7、すべてのフィックスパック
 - バージョン 10.1、すべてのフィックスパック
 - バージョン 10.5、フィックスパック 5 を除くすべてのフィックスパック
 - バージョン 11.1、すべてのフィックスパック
 - バージョン 11.5 Mods (1~8)、フィックスパック 0 のみ
- IBM Db2 for z/OS バージョン 12

サードパーティーのマネージドデータベースサービス:

- Microsoft Azure SQL データベース
- Microsoft Azure PostgreSQL フレキシブルサーバーのバージョン 11.2、12.15、13.11、14.8、15.3
- Microsoft Azure MySQL フレキシブルサーバーのバージョン 5.7、8
- Google Cloud for MySQL のバージョン 5.6、5.7、8.0
- Google Cloud for PostgreSQL のバージョン 9.6、10、11、12、13、14、15
- OCI MySQL Heatwave のバージョン 8.0.34

Amazon RDS インスタンスデータベースおよび Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

- Oracle Enterprise、Standard、Standard One、Standard Two エディションのバージョン 11g (バージョン 11.2.0.4 以降)、12.2、18c、19c
- Enterprise、Standard、Workgroup、Developer エディションの Microsoft SQL Server バージョン 2016、2017、2019、2022 詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[Amazon RDS for Microsoft SQL Server](#)」を参照してください。

 Note

AWS DMS は SQL Server Express をサポートしていません。Web エディションは、フルロードのみのレプリケーションでのみサポートされます。

- MySQL バージョン 5.5、5.6、5.7、8.0、8.4

Note

MySQL と DMS の互換性

MySQL バージョン	DMS バージョン	圧縮トランザクションペイロードのサポート
8	3.4.0 以降	いいえ
8.0 (Google クラウド)	3.4.6 以降	いいえ
8.4	3.5.4 以降	いいえ

- MariaDB (MySQL 互換データソースとしてサポート) バージョン 10.0.24 ~ 10.0.28、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.11、11.4.3 ~ 11.4.7。

Note

ソースとしての MariaDB のサポートは、MySQL がサポートされているすべての AWS DMS バージョンで利用できます。

- PostgreSQL バージョン 10.x、11.x、12.x、13.x、14.x、15.x、16.x、17.x、18.x。

Note

- AWS DMS は、バージョン 3.5.3 以降で PostgreSQL バージョン 10.x、11.x、12.x、13.x、14.x、15.x、および 16.x のみをサポートしています。
- AWS DMS は、バージョン 3.5.4 以降の PostgreSQL バージョン 17.x および 18.x のみをサポートします ([制限事項](#)を参照)。

- MySQL との互換性を持つ Amazon Aurora (MySQL 互換のデータソースとしてサポート)
- PostgreSQL との互換性を持つ Amazon Aurora (PostgreSQL 互換のデータソースとしてサポート)
- Amazon S3
- Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) バージョン 3.6、4.0、5.0。
- Amazon RDS for IBM Db2 LUW

特定のソースの操作については、[AWS DMS 「エンドポイントの使用」](#)を参照してください。

サポート対象のターゲットエンドポイントの詳細については、「[データ移行のターゲットエンドポイント](#)」を参照してください。

DMS Fleet Advisor のソースデータベース

DMS Fleet Advisor は、次のソースデータベースをサポートしています。

- Microsoft SQL Server バージョン 2012 から 2019
- MySQL バージョン 5.6 から 8
- Oracle バージョン 11g リリース 2 から 12c、19c、21c
- PostgreSQL バージョン 9.6 から 13

特定のソースの使用方法の詳細については、「[AWS DMS Fleet Advisor のデータベースユーザーの作成](#)」を参照してください。

DMS Fleet Advisor がターゲットレコメンデーションの生成に使用するデータベース一覧については、「[DMS Fleet Advisor のターゲット](#)」を参照してください。

DMS Schema Conversion のソースデータプロバイダー

DMS Schema Conversion は、移行プロジェクトのソースとして次のデータプロバイダーをサポートしています。

- Microsoft SQL Server (バージョン 2008 R2、2012、2014、2016、2017、2019、2022)
- Oracle バージョン 10.2 以降、11g から 12.2、18c、19c、Oracle データウェアハウス
- PostgreSQL バージョン 9.2 以降
- MySQL バージョン 5.5、5.6、5.7、8.0
- IBM Db2 for Linux、UNIX、Windows バージョン 9.1、9.5、9.7、10.1、10.5、11.1、11.5
- IBM Db2 for z/OS バージョン 12
- SAP ASE (Sybase ASE) バージョン 16

Note

DMS Schema Conversion は、このトピックに記載されているすべての Amazon RDS バージョンソースをサポートしています。

ソースデータプロバイダーとして、オンプレミスまたは Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスで実行されているセルフマネージド型エンジンを使用できます。

特定のソースの使用方法的詳細については、「[DMS Schema Conversion でのソースデータプロバイダーの作成](#)」を参照してください。

サポート対象のターゲットデータベースの詳細については、「[DMS Schema Conversion のターゲットデータプロバイダー](#)」を参照してください。

AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) は、DMS Schema Conversion よりも多くのソースデータベースとターゲットデータベースをサポートします。が AWS SCT サポートするデータベースの詳細については、「[とは AWS Schema Conversion Tool](#)」を参照してください。

DMS 同種データ移行のソースデータプロバイダー

オンプレミスおよび EC2 インスタンスデータベースへの同種データ移行のソースとして、次のデータプロバイダーを使用できます。

- MySQL バージョン 5.7 および 8.0
- MariaDB バージョン 10.2x
- PostgreSQL バージョン 10.4 ~ 16.x。
- MongoDB バージョン 4.x、5.x、6.0、7.0、8.0
- Amazon DocumentDB 3.6、4.0、5.0

Amazon Relational Database Service インスタンスデータベースへの同種データ移行のソースとして、次のデータプロバイダーを使用できます。

- Aurora MySQL バージョン 5.7 および 8.0
- RDS for MySQL バージョン 5.7 および 8.0
- RDS for MariaDB バージョン 10.2.x

- Aurora PostgreSQL バージョン 11.x から 17.x
- RDS for PostgreSQL バージョン 11.x から 17.x

ソースデータプロバイダーとして、オンプレミスまたは Amazon EC2 インスタンスで実行されているセルフマネージド型エンジンを使用できます。また、Amazon RDS DB インスタンスをソースデータプロバイダーとして使用することもできます。

特定のソースの使用方法的詳細については、「[での同種データ移行用のソースデータプロバイダーの作成 AWS DMS](#)」を参照してください。

サポート対象のターゲットデータベースの詳細については、「[DMS 同種データ移行のターゲットデータプロバイダー](#)」を参照してください。

のターゲット AWS DMS

さまざまな AWS DMS 機能でさまざまなターゲットデータストアを使用できます。以下のセクションには、各 AWS DMS 機能でサポートされているターゲットデータストアのリストが含まれています。

トピック

- [データ移行のターゲットエンドポイント](#)
- [DMS Fleet Advisor のターゲットデータベース](#)
- [DMS Schema Conversion のターゲットデータプロバイダー](#)
- [DMS 同種データ移行のターゲットデータプロバイダー](#)

データ移行のターゲットエンドポイント

AWS DMSを使用したデータ移行のターゲットエンドポイントとして、以下のデータストアを使用できます。

オンプレミスおよび Amazon EC2 インスタンスデータベース

- Oracle Enterprise、Standard、Standard One、Standard Two エディションのバージョン 10g、11g、12c、18c、19c
- Microsoft SQL Server の Enterprise、Standard、Workgroup、Developer エディションのバージョン 2005、2008、2008R2、2012、2014、2016、2017、2019、2022

Note

AWS DMS は SQL Server Web および Express エディションをサポートしていません。

- MySQL バージョン 5.5、5.6、5.7、8.0、8.4
- MariaDB (MySQL 互換データターゲットとしてサポート) バージョン 10.0.24 ~ 10.0.28、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.11、11.4.3 ~ 11.4.7。

Note

ターゲットとしての MariaDB のサポートは、MySQL がサポートされているすべての AWS DMS バージョンで利用できます。

- PostgreSQL バージョン 9.4 以降 (バージョン 9.x の場合)、10.x、11.x、12.x、13.x、14.x、15.x、16.x、17.x、および 18.x。

Note

- AWS DMS は、バージョン 3.5.3 以降で PostgreSQL バージョン 9.x、10.x、11.x、12.x、13.x、14.x、15.x、および 16.x のみをサポートしています。
- AWS DMS は、バージョン 3.5.4 以降の PostgreSQL バージョン 17.x および 18.x のみをサポートしています。

- SAP Adaptive Server Enterprise (ASE) バージョン 15、15.5、15.7、16 以降
- Redis OSS バージョン 6.x

Amazon RDS インスタンスデータベース、Amazon Redshift、Amazon Redshift Serverless、Amazon DynamoDB、Amazon S3、Amazon OpenSearch Service、Amazon ElastiCache (Redis OSS)、Amazon Kinesis Data Streams、Amazon DocumentDB、Amazon Neptune、Apache Kafka

- Oracle Enterprise、Standard、Standard One、Standard Two エディションのバージョン 11g (バージョン 11.2.0.3.v1 以降)、12c、18c、19c
- Microsoft SQL Server の Enterprise、Standard、Workgroup、Developer エディションのバージョン 2012、2014、2016、2017、2019、2022

Note

AWS DMS は SQL Server Web および Express エディションをサポートしていません。

- MySQL バージョン 5.5、5.6、5.7、8.0、8.4
- MariaDB (MySQL 互換データターゲットとしてサポート) バージョン 10.0.24 ~ 10.0.28、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.11、11.4.3 ~ 11.4.7。

Note

ターゲットとしての MariaDB のサポートは、MySQL がサポートされているすべての AWS DMS バージョンで利用できます。

- PostgreSQL バージョン 10.x、11.x、12.x、13.x、14.x、15.x、16.x、17.x、18.x。

Note

- AWS DMS は、バージョン 3.5.3 以降で PostgreSQL バージョン 10.x、11.x、12.x、13.x、14.x、15.x、および 16.x のみをサポートしています。
- AWS DMS は、バージョン 3.5.4 以降の PostgreSQL バージョン 17.x および 18.x のみをサポートしています。

- IBM Db2 LUW バージョン 11.1 と 11.5
- Amazon Aurora MySQL 互換エディション
- Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション
- Amazon Aurora PostgreSQL Limitless
- Amazon Aurora Serverless v2
- Amazon Redshift
- Amazon Redshift Serverless
- Amazon S3
- Amazon DynamoDB
- Amazon OpenSearch Service
- Amazon ElastiCache (Redis OSS)
- Amazon Kinesis Data Streams

- Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性)
- Amazon Neptune
- Apache Kafka — [Amazon Managed Streaming for Apache Kafka \(Amazon MSK\)](#) と [セルフマネージド Apache Kafka](#)
- Babelfish (バージョン以降) for Aurora PostgreSQL (バージョン 15.3/14.8 以降)

特定のターゲットの操作については、[AWS DMS 「エンドポイントの使用」](#)を参照してください。

サポート対象のソースエンドポイントの詳細については、「[データ移行のソースエンドポイント](#)」を参照してください。

DMS Fleet Advisor のターゲットデータベース

DMS Fleet Advisor はターゲットレコメンデーションの生成に、次のターゲットデータベースの最新バージョンを使用します。

- Amazon Aurora MySQL
- Amazon Aurora PostgreSQL
- Amazon RDS for MySQL
- Amazon RDS for Oracle
- Amazon RDS for PostgreSQL
- Amazon RDS for SQL Server

DMS Fleet Advisor のターゲットレコメンデーションの詳細については、「[Fleet AWS DMS Advisor ターゲットレコメンデーション機能の使用](#)」を参照してください。

サポート対象のソースデータベースの詳細については、「[DMS Fleet Advisor のソースデータベース](#)」を参照してください。

DMS Schema Conversion のターゲットデータプロバイダー

DMS Schema Conversion は、移行プロジェクトのターゲットとして次のデータプロバイダーをサポートしています。

- Amazon Aurora MySQL 8.0.32
- Amazon Aurora PostgreSQL 14.x、15.x、16.x、17.x

- Amazon RDS for MySQL 8.0.23
- Amazon RDS for PostgreSQL 14.x、15.x、16.x、17.x、18.x
- Amazon Redshift
- Amazon RDS for Db2 バージョン 11.5

特定のターゲットの使用方法の詳細については、「[DMS Schema Conversion でターゲットデータプロバイダーを作成および設定する](#)」を参照してください。

サポート対象のソースデータベースの詳細については、「[DMS Schema Conversion のソースデータプロバイダー](#)」を参照してください。

DMS 同種データ移行のターゲットデータプロバイダー

同種データ移行のターゲットとして、次のデータプロバイダーを使用できます。

- Amazon Aurora MySQL バージョン 5.7 および 8.0
- Amazon Aurora PostgreSQL バージョン 10.4 ~ 16.x
- Amazon Aurora Serverless v2
- Amazon RDS for MySQL バージョン 5.7 および 8.0
- Amazon RDS for MariaDB バージョン 10.2x
- Amazon RDS for PostgreSQL バージョン 10.4 ~ 16.x
- Amazon DocumentDB バージョン 4.0、5.0、および DocumentDB Elastic クラスター

特定のターゲットの使用方法の詳細については、「[AWS DMS スキーマ変換を操作するためのターゲットデータベースの作成と設定](#)」を参照してください。

サポート対象のソースデータベースの詳細については、「[DMS 同種データ移行のソースデータプロバイダー](#)」を参照してください。

の Amazon リソースネーム (ARN) の構築 AWS DMS

AWS CLI または AWS DMS API を使用してデータベースの移行を自動化する場合は、Amazon リソースネーム (ARNs) を使用します。Amazon Web Services で作成される各リソースは、一意の識別子である ARN によって識別されます。AWS CLI または AWS DMS API を使用してデータベース移行を設定する場合は、使用するリソースの ARN を指定します。

AWS DMS リソースの ARN は、次の構文を使用します。

`arn:aws:dms:region:account number:resourcetype:resourcename`

この構文では、次の条件が適用されます。

- *region* は、など、AWS DMS リソースが作成された の AWS リージョン ID です `us-west-2`。

次の表は、ARN を構築するときに使用する必要がある AWS リージョン 名前と値を示しています。

リージョン	名前
アジアパシフィック (東京) リージョン	ap-northeast-1
アジアパシフィック (ソウル) リージョン	ap-northeast-2
アジアパシフィック (ムンバイ) リージョン	ap-south-1
アジアパシフィック (シンガポール) リージョン	ap-southeast-1
アジアパシフィック (シドニー) リージョン	ap-southeast-2
カナダ (中部) リージョン	ca-central-1
中国 (北京) リージョン	cn-north-1
中国 (寧夏) リージョン	cn-northwest-1
欧州 (ストックホルム) リージョン	eu-north-1
欧州 (ミラノ) リージョン	eu-south-1
欧州 (フランクフルト) リージョン	eu-central-1
欧州 (アイルランド) リージョン	eu-west-1
欧州 (ロンドン) リージョン	eu-west-2
欧州 (パリ) リージョン	eu-west-3

リージョン	名前
南米 (サンパウロ) リージョン	sa-east-1
米国東部 (バージニア州北部) リージョン	us-east-1
米国東部(オハイオ州)リージョン	us-east-2
米国西部 (北カリフォルニア) リージョン	us-west-1
米国西部 (オレゴン州) リージョン	us-west-2

- **account number** はダッシュ記号が省略されたアカウント番号です。アカウント番号を確認するには、<http://aws.amazon.com> で AWS アカウントにサインインし、My Account/Console を選択し、My Account を選択します。
- **resourcetype** は AWS DMS リソースのタイプです。

次の表は、特定のリソースの ARN を作成するときに使用する AWS DMS リソースタイプを示しています。

AWS DMS リソースタイプ	ARN 形式
レプリケーションインスタンス	arn:aws:dms: region : account :rep: resourcename
Endpoint	arn:aws:dms: region : account :endpoint: resourcename
レプリケーションタスク	arn:aws:dms: region : account :task: resourcename
サブネットグループ	arn:aws:dms: region : account :subgrp: resourcename

- **resourcename** は、リソースに割り当てられた AWS DMS リソース名です。これは生成された任意の文字列です。

次の表は、AWS DMS リソースARNs の例を示しています。ここでは、AWS アカウントが 123456789012、米国東部 (バージニア北部) リージョンに作成され、リソース名を持つと仮定します。

リソースタイプ	サンプル ARN
レプリケーションインスタンス	arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:rep:QLXQZ64MH7CXF4QCMGRVYVXAI
Endpoint	arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:endpoint:D3HMZ2IGUCGFF3NTAXUXGF6S5A
レプリケーションタスク	arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:task:2PVREMNPGYJCVU2IBPTOYTIV4
サブネットグループ	arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:subgrp:test-tag-grp

他の AWS サービス AWS DMS での の使用

は、他のいくつかの AWS サービス AWS DMS で使用できます。

- Amazon EC2 インスタンスまたは Amazon RDS DB インスタンスをデータ移行のターゲットとして使用できます。
- AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、ソーススキーマと SQL コードを同等のターゲットスキーマと SQL コードに変換できます。
- Amazon S3 をデータのストレージサイトとして使用することも、大量のデータを移行する際の中間ステップとして使用することもできます。
- を使用して CloudFormation、インフラストラクチャの管理またはデプロイ用に AWS リソースをセットアップできます。たとえば、レプリケーションインスタンス、タスク、証明書、エンドポイントなどの AWS DMS リソースをプロビジョニングできます。必要なすべての AWS リソースを記述するテンプレートを作成し、それらのリソースを CloudFormation プロビジョニングして設定します。

AWS DMS のサポート AWS CloudFormation

を使用して AWS DMS リソースをプロビジョニングできます AWS CloudFormation。AWS CloudFormation は、インフラストラクチャの管理またはデプロイのために AWS リソースをモデル化およびセットアップするのに役立つサービスです。たとえば、レプリケーションインスタンス、タスク、証明書、エンドポイントなどの AWS DMS リソースをプロビジョニングできます。必要なす

すべての AWS リソースを記述するテンプレートを作成し、それらのリソースを AWS CloudFormation プロビジョニングして設定します。

開発者またはシステム管理者は、これらのリソースのコレクションを作成および管理し、繰り返し行われる移行タスクや、組織へのリソースのデプロイに使用できます。詳細については AWS CloudFormation、「ユーザーガイド」の「の [AWS CloudFormation 概念](#)」を参照してください。

AWS CloudFormation

AWS DMS では、次の AWS DMS リソースの作成がサポートされています AWS CloudFormation。

- [AWS::DMS::Certificate](#)
- [AWS::DMS::Endpoint](#)
- [AWS::DMS::EventSubscription](#)
- [AWS::DMS::ReplicationInstance](#)
- [AWS::DMS::ReplicationSubnetGroup](#)
- [AWS::DMS::ReplicationTask](#)

の開始方法 AWS Database Migration Service

次のチュートリアルでは、AWS Database Migration Service () を使用してデータベース移行を実行する方法について説明しますAWS DMS。

データベース移行を実行するには、次の手順を実行します：

1. 「」の手順に従って AWS アカウントを設定します[のセットアップAWS Database Migration Service](#)。
2. サンプル データベースと Amazon EC2 クライアントを作成して、ソース データベースを作成し、レプリケーションをテストします。また、Amazon 仮想プライベートクラウド (Amazon VPC) サービスに基づいて Virtual Private Cloud (VPC) を作成し、チュートリアルのリソースコンテナとします。これらのリソースを作成するには、[セットアップの前提条件を満たす AWS Database Migration Service](#) のステップに従います。
3. [\[sample database creation script\]](#) (サンプルデータベース作成スクリプト) を使用して、ソース データベースに代入します。
4. DMS Schema Conversion を使用して、ソースデータベースからターゲットデータベースにスキーマを変換します。「[DMS Schema Conversion の開始方法](#)」のステップを実行してください。または、legacy AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用している場合は、「」の手順に従います[スキーマの移行](#)。
5. 移行のすべてのプロセスを実行するレプリケーション インスタンスを作成します。これおよび次のタスクを実行するには、[レプリケーション](#) の手順を実行します。
6. ソースとターゲットのエンドポイントを指定します。エンドポイントの作成については、「[ソースおよびターゲットエンドポイントの作成](#)」をご参照ください。
7. 使用するテーブルとレプリケーションプロセスを定義するタスクを作成し、レプリケーションをスタートします。データベース移行タスクの作成については、「[\[Creating a task\] \(タスクの作成\)](#)」をご参照ください。
8. ターゲットデータベースでクエリを実行して、レプリケーションが機能していることを確認します。

の使用の詳細については、こちらを参照してください。 AWS Database Migration Service

このガイドの後半では、AWS DMS を使用して、最も広く使用されている商用データベースとオープンソースデータベースとの間でデータを移行する方法について説明します。

また、データベース移行プロジェクトの準備と実行時に、次のリソースを確認することをお勧めします：

- [AWS DMS Step-by-Step移行ガイド](#) – このガイドでは、データの移行プロセスを説明するstep-by-stepのチュートリアルを提供します AWS。
- [AWS DMS API リファレンス](#) – このリファレンスでは、のすべての API オペレーション AWS Database Migration Service について詳しく説明します。
- [AWS CLI for AWS DMS](#) – このリファレンスでは、で AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する方法について説明します AWS DMS。

のセットアップAWS Database Migration Service

にサインアップするAWS アカウント

がない場合はAWS アカウント、次の手順を実行して作成します。

にサインアップするにはAWS アカウント

1. <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup> を開きます。
2. オンラインの手順に従います。

サインアップ手順の一環として、電話またはテキストメッセージを受け取り、電話キーパッドで検証コードを入力します。

にサインアップするとAWS アカウント、AWS アカウントのルートユーザー が作成されます。ルートユーザーには、アカウントのすべてのAWS のサービス とリソースへのアクセス権があります。セキュリティベストプラクティスとして、ユーザーに管理アクセス権を割り当て、[ルートユーザーアクセスが必要なタスク](#)の実行にはルートユーザーのみを使用するようにしてください。

AWSサインアッププロセスが完了すると、 から確認メールが送信されます。<https://aws.amazon.com/> の [マイアカウント] をクリックして、いつでもアカウントの現在のアクティビティを表示し、アカウントを管理することができます。

管理アクセスを持つユーザーを作成する

にサインアップしたらAWS アカウント、日常的なタスクにルートユーザーを使用しないようにAWS アカウントのルートユーザー、 を保護しAWS IAM アイデンティティセンター、 を有効にして管理ユーザーを作成します。

を保護するAWS アカウントのルートユーザー

1. ルートユーザーを選択し、AWS アカウントE メールアドレスを入力して、アカウント所有者[AWS マネジメントコンソール](#)として にサインインします。次のページでパスワードを入力します。

ルートユーザーを使用してサインインする方法については、「AWS サインイン ユーザーガイド」の「[ルートユーザーとしてサインインする](#)」を参照してください。

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

手順については、IAM [ユーザーガイドのAWS アカウント「ルートユーザー \(コンソール\) の仮想MFA デバイス](#)を有効にする」を参照してください。

管理アクセスを持つユーザーを作成する

1. IAM アイデンティティセンターを有効にします。

手順については、「AWS IAM アイデンティティセンター ユーザーガイド」の「[AWS IAM アイデンティティセンターの有効化](#)」を参照してください。

2. IAM アイデンティティセンターで、ユーザーに管理アクセスを付与します。

を ID ソースIAM アイデンティティセンターディレクトリとして使用方法のチュートリアルについては、AWS IAM アイデンティティセンター「ユーザーガイド」の「[デフォルトを使用してユーザーアクセスを設定するIAM アイデンティティセンターディレクトリ](#)」を参照してください。

管理アクセス権を持つユーザーとしてサインインする

- IAM アイデンティティセンターのユーザーとしてサインインするには、IAM アイデンティティセンターのユーザーの作成時に E メールアドレスに送信されたサインイン URL を使用します。

IAM Identity Center ユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン「[ユーザーガイド](#)」の[AWS「アクセスポータルにサインインする」](#)を参照してください。

追加のユーザーにアクセス権を割り当てる

1. IAM アイデンティティセンターで、最小特権のアクセス許可を適用するというベストプラクティスに従ったアクセス許可セットを作成します。

手順については、「AWS IAM アイデンティティセンター ユーザーガイド」の「[アクセス許可セットを作成する](#)」を参照してください。

2. グループにユーザーを割り当て、そのグループにシングルサインオンアクセス権を割り当てます。

手順については、「AWS IAM アイデンティティセンター ユーザーガイド」の「[グループの追加](#)」を参照してください。

セットアップの前提条件を満たす AWS Database Migration Service

このセクションでは、ソースデータベースとターゲットデータベースの設定など AWS DMS、の前提条件タスクについて説明します。これらのタスクの一環として、Amazon VPC サービスに基づいて Virtual Private Cloud (VPC) も設定します。さらに、ソースデータベースの入力とターゲットデータベースでのレプリケーションの検証に使用する Amazon EC2 インスタンスをセットアップします。

Note

ソースデータベースへの入力には最大 45 分かかります。

このチュートリアルでは、ソースとして MariaDB データベースを作成し、ターゲットとして PostgreSQL データベースを作成します。このシナリオでは、一般的に使用される低コストのデータ

ベースエンジンを使用して、レプリケーションを実証します。異なるデータベースエンジンを使用することは、異種プラットフォーム間でデータを移行する AWS DMS 機能を示しています。

このチュートリアルのリソースでは、米国西部 (オレゴン) リージョンを使用します。別の AWS リージョンを使用する場合は、米国西部 (オレゴン) が表示される場所ではなく、選択したリージョンを指定します。

Note

簡単にするために、このチュートリアル用に作成するデータベースでは、暗号化やその他のアドバンスドセキュリティ機能を使用しません。本番データベースを安全に保つには、セキュリティ機能を使用する必要があります。詳細については「[Amazon RDS でのセキュリティ](#)」をご参照ください。

前提条件のステップについては、以下のトピックをご参照ください。

トピック

- [「VPC を作成する」](#)
- [Amazon RDS パラメータグループの作成](#)
- [ソース Amazon RDS データベースを作成する](#)
- [ターゲットの Amazon RDS データベースを作成します。](#)
- [Amazon EC2 クライアントを作成する](#)
- [ソースデータベースに挿入する](#)

「VPC を作成する」

このセクションでは、AWS リソースを含む VPC を作成します。AWS リソースを使用する場合、VPC を使用することがベストプラクティスです。これにより、データベース、Amazon EC2 インスタンス、セキュリティグループなどが論理的に整理され、安全になります。

チュートリアルリソースに VPC を使用すると、チュートリアルの終了時に使用するすべてのリソースも削除するようにしてください。VPC に含まれるすべてのリソースを削除してから VPC を削除できます。

で使用する VPC を作成するには AWS DMS

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/vpc/> で Amazon VPC コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[VPC ダッシュボード] を選択して、[VPC の作成] をクリックします。
3. [VPC の作成] ページで、次のオプションを入力します。
 - 作成するリソース: VPC など
 - 名前タグの自動生成: [自動生成] を選択して、**DMSVPC** と入力する
 - IPv4 ブロック: **10.0.1.0/24**
 - IPv6 CIDR ブロック: IPv6 CIDR ブロックなし
 - テナンシー: デフォルト
 - アベイラビリティーゾーンの数: 2
 - パブリックサブネットの数: 2
 - プライベートサブネットの数: 2
 - NAT ゲートウェイ (\$): なし
 - VPC エンドポイント: なし

[Create VPC] (VPC作成) を選択します。

4. ナビゲーションペインで VPC を選択します。DMSVPC の VPC ID を書き留めます。
5. ナビゲーションペインで[Security Groups] (セキュリティグループ) を選択します。
6. DMSVPCについて書き留めた ID と一致するVPC IDの[default] (デフォルト) という名前のグループを選択します。
7. [Inbound rules] (インバウンドルール) タブを選択し、[Edit inbound rules] (インバウンドルールの編集) を選択します。
8. [Add rule] (ルール追加) を選択します。[MySQL/Aurora] のルールタイプを追加して、[ソース] には Anywhere-IPv4 を選択します。
9. [Add rule] (ルールの追加) を選択しなおします。[PostgreSQL] のルールタイプを追加して、[ソース] には Anywhere-IPv4 を選択します。
10. [Save Rules] (ルールの保存) を選択します。

Amazon RDS パラメータグループの作成

のソースデータベースとターゲットデータベースの設定を指定するには AWS DMS、Amazon RDS パラメータグループを使用します。データベース間の初期および継続的なレプリケーションを許可するには、次の構成を必ず行ってください：

- ソースデータベースのバイナリログ。これにより、AWS DMS はレプリケートする必要がある増分更新を決定できます。
- ターゲットデータベースのレプリケーションロール。これにより、は最初のデータ転送中に外部キーの制約 AWS DMS を無視します。この設定では、はデータを順序どおりに移行 AWS DMS できます。

で使用するパラメータグループを作成するには AWS DMS

1. Amazon RDS コンソール (<https://console.aws.amazon.com/rds/>) を開きます。
 2. ナビゲーションペインで [Parameter groups] (パラメータグループ) を選択します。
 3. [Parameter groups] (パラメータグループ) ページで[Create parameter group] (パラメータグループの作成) を選択します。
 4. [Create parameter group] (パラメータグループ作成) ページで、次の設定を入力します：
 - パラメータグループファミリー: mariadb10.6
 - [Group name] (グループ名): **dms-mariadb-parameters**
 - [Description] (説明): **Group for specifying binary log settings for replication**
- [作成] を選択します。
5. [パラメータグループ] ページで、[dms-mariadb-parameters] を選択して、[dms-mariadb-parameters] ページで、[編集] をクリックします。
 6. 次のパラメータを次の値に設定します：
 - binlog_checksum:[NONE] (無し)
 - binlog_format:[ROW] (行)

[Save changes] (変更を保存) を選択します。

7. [Parameter groups] (パラメータグループ) ページで[Create parameter group] (パラメータグループの作成) を選択します。
 8. [Create parameter group] (パラメータグループ作成) ページで、次の設定を入力します：
 - パラメータグループファミリー: postgres16
 - [Group name] (グループ名): **dms-postgresql-parameters**
 - [Description] (説明): **Group for specifying role setting for replication**
- [作成] を選択します。
9. [Parameter groups] (パラメータグループ) ページで dms-postgresql-parameters を選択します。
 10. [dms-postgresql-parameters] ページで、[編集] をクリックして、[session_replication_role parameter] を [レプリカ] と設定します。session_replication_role のパラメータが、パラメータの最初のページにないことに注意します。このパラメータを見つけるには、ページ割りコントロールまたは検索フィールドを使用します。
 11. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

ソース Amazon RDS データベースを作成する

次の手順に従って、ソース Amazon RDS データベースを作成します。

ソースの Amazon RDS for MariaDB データベースを作成するには

1. Amazon RDS コンソール (<https://console.aws.amazon.com/rds/>) を開きます。
2. [Dashboard] (ダッシュボード) ページで[Database] (データベース) セクションの[Create Database] (データベースの作成) を選択します。ページ上部の [MySQL と PostgreSQL 用の新しい Amazon RDS マルチ AZ 配置オプションを試す] セクションにある [データベースの作成] はクリックしないでください。
3. [Create Database] (データベースの作成) ページで、次の詳細を設定します：
 - データベース作成方法を選択: [標準作成] を選択する。
 - エンジンのオプション: [エンジンタイプ] では、[MariaDB] を選択する。[バージョン] は、[MariaDB 10.6.14] が選択されたままにする。
 - [Templates] (テンプレート): [Dev/Test] (開発/テスト) を選択します。
 - [Settings] (設定) :
 - [DB instance identifier] (DB インスタンス識別子) : **dms-mariadb** を入力します。

- [認証情報の設定] セクションで、次を入力する。
 - [Master username] (マスター ユーザーネーム): **admin** のままにしておきます。
 - AWS Secrets Manager のマスター認証情報の管理はオフのままにします。
 - [Auto generate a password] (パスワードの自動生成): 選択を解除したままにします。
 - [Master password] (マスターパスワード): **changeit** と入力します。
 - [Confirm password] (パスワードを確認): 再び **changeit** と入力します。
- インスタンスの設定:
 - [DB instance class] (DB インスタンスクラス): [Standard classes] (標準クラス) を選んだままにします。
 - [DB instance class] (DB インスタンスクラス) でdb.m5.largeを選択します。
- [Storage] (ストレージ) :
 - [Enable storage autoscaling] (ストレージのオートスケーリングの有効化) ボックスをクリアします。
 - 残りの設定はそのままにします。
- アベイラビリティおよび耐久性: [スタンバイインスタンスを作成しない] が選択されたままにする。
- 接続:
 - コンピューティングリソース [EC2 コンピューティングリソースに接続しない] のままにする。
 - ネットワークタイプ: [IPv4] が選択されたままにする。
 - 仮想プライベートクラウド: DMSVPC-vpc
 - [Public access] (公開アクセス) : [Yes] (はい)。AWS Schema Conversion Toolを使用するには、公開アクセスを有効にする必要があります。
 - [Availability zone] (アベイラビリティゾーン) : us-west-2a
 - 残りの設定はそのままにします。
- データベース認証: [パスワード認証] が選択されたままにする。
- [モニタリング] の [Performance Insights を有効にする] のチェックボックスはオフにする。[その他の設定] セクションを展開して、[拡張モニタリングの有効化] チェックボックスをオフにする。
- [Additional configuration] (追加設定) を展開します :
 - ~~[Database options] (データベースオプション) で[Initial database name] (初期データベース名) として **dms_sample** と入力します。~~

- [DB パラメータグループ] では [dms-mariadb-parameters] を選択する。
- [オプショングループ] では、[default:mariadb-10-6] が選択されたままにする。
- 「バックアップ」で、次の作業を行います。
 - [自動バックアップの有効化] はオンのままにする。継続的なレプリケーションをサポートするには、ソースデータベースで自動バックアップが有効になっている必要があります。
 - [バックアップ保持期間] では、[1 日] を選択する。
 - [バックアップウィンドウ] では、[指定なし] が選択されたままにする。
 - [スナップショットにタグをコピー] チェックボックスをオフにする。
 - 別の AWS リージョンでレプリケーションを有効にする はオフのままにします。
- [Encryption] (暗号化) で [Enable encryption] (暗号化有効) ボックスをクリアします。
- [ログのエクスポート] セクションはそのままにする。
- [メンテナンス] の [マイナーバージョン自動アップグレードの有効化] チェックボックスをオフにして、[メンテナンスウィンドウ] 設定を [指定なし] のままにする。
- [削除保護の有効化] をオフのままにする。

4. [Create database] (データベースの作成) を選択します。

ターゲットの Amazon RDS データベースを作成します。

上記の手順を繰り返して、以下の変更を加えターゲットの Amazon RDS データベースを作成します。

PostgreSQL データベース用のターゲット RDS を作成するには

1. 前述の手順のステップ 1 と 2 を繰り返します。
2. [Create database] (データベースの作成) ページで、次の場合を除き、同じオプションを設定します：
 - a. [Engine options] (エンジンオプション) で PostgreSQL を選択します。
 - b. [バージョン] で、利用可能な PostgreSQL 16 のバージョンを選択します。
 - c. [DB instance identifier] (DB インスタンス識別子) に **dms-postgresql** と入力します。
 - d. [管理ユーザー名] では **postgres** を選択したままにする
 - e. [DB parameter group] (DB パラメータグループ) で、dms-postgresql-parameters を選択します。

- f. [Enable automatic backups] (自動バックアップ有効) をクリアします。
3. [Create database] (データベースの作成) を選択します。

Amazon EC2 クライアントを作成する

このセクションでは、Amazon EC2を作成します。このクライアントを使用して、レプリケートするデータをソースデータベースに入力します。また、このクライアントを使用して、ターゲットデータベースでクエリを実行してレプリケーションを検証します。

Amazon EC2 クライアントを使用してデータベースにアクセスすると、インターネットからデータベースにアクセスするよりも、次のような利点があります：

- データベースへのアクセスを同じ VPC 内のクライアントに制限できます。
- このチュートリアルで使用するツールは、このチュートリアルで推奨される Amazon Linux 2023 で動作し、簡単にインストールできることが確認されている。
- VPC 内のコンポーネント間のデータオペレーションは、通常、インターネット経由のコンポーネントよりも優れたパフォーマンスを発揮します。

Amazon EC2 クライアントを作成して構成し、ソースデータベースに取り込むには

1. Amazon EC2 コンソール <https://console.aws.amazon.com/ec2/>を開きます。
2. [Dashboard] (ダッシュボード) で、[Launch instance] (インスタンスの起動) を選択します。
3. [インスタンスを起動] ページで、次の値を入力します。
 - a. [名前とタグ] セクションの [名前] には、**DMSClient** と入力する。
 - b. アプリケーションと OS のイメージ (Amazon マシンイメージ) セクションの設定はそのままにする。
 - c. [インスタンスタイプ] セクションで [t2.xlarge] を選択する。
 - d. [キーペア (ログイン)] セクションで、[新しいキーペアを作成する] を選択する。
 - e. [キーペアの作成] ページで、次のとおり設定する。
 - キーペア名: **DMSKeyPair**
 - キーペアタイプ: RSA のままにする
 - プライベートキーファイル形式: MacOS または Linux の OpenSSH の場合は [pem]、Windows の PuTTY の場合は [ppk] を選択する。

プロンプトが表示されたら、キーファイルを保存します。

 Note

新しいキーペアを作成するのではなく、既存の Amazon EC2 キーペアを使用することもできます。

- f. [ネットワーク設定] セクションで、[編集] をクリックする。以下の設定を選択します。
- VPC - 必須: DMSVPC-vpc VPC のために記録しておいた ID を持つ VPC を選択する。
 - [サブネット]: 最初のパブリックサブネットを選択する。
 - パブリック IP の自動割り当て: [有効] を選択する。

残りの設定はそのままにして、[インスタンスを起動] をクリックします。

ソースデータベースに挿入する

このセクションでは、後で使用するためのソースデータベースとターゲットデータベースのエンドポイントを検索し、次のツールを使用してソースデータベースに挿入します。

- Git、ソースデータベースに入力させるスクリプトをダウンロードします。
- MariaDB クライアント。このスクリプトを実行するクライアントです。

エンドポイントを取得する

RDS for MariaDB および RDS for PostgreSQL DB インスタンスのエンドポイントを見つけて後で使うためメモします。

DB インスタンスエンドポイントの検索

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/rds/> で Amazon RDS コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Databases] (データベース) を選択します。
3. [dms-mariadb] データベースを選択して、データベースの [エンドポイント] の値をメモしておきます。

4. 前のステップをdms-postgresql データベースに対して繰り返します。

ソースデータベースに挿入する

次に、クライアントインスタンスに接続し、必要なソフトウェアをインストールし、Git から AWS サンプルデータベーススクリプトをダウンロードして、スクリプトを実行してソースデータベースを入力します。

ソースデータベースに挿入するには

1. 前の手順で保存したホスト名と公開キーを使用して、クライアントインスタンスに接続します。

Amazon EC2 インスタンスへの接続の詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[インスタンスへの接続](#)」を参照してください。

Note

PuTTY を使用している場合は、[Connection] (接続) 設定で TCP キープアライブを有効にし、接続が非アクティブ状態からタイムアウトしないようにします。

2. Git、MariaDB、PostgreSQL をインストールします。必要に応じてインストールを確認します。

```
$ sudo yum install git
$ sudo dnf install mariadb105
$ sudo dnf install postgresql15
```

3. GitHub からデータベース作成スクリプトをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。

```
git clone https://github.com/aws-samples/aws-database-migration-samples.git
```

4. aws-database-migration-samples/mysql/sampledbs/v1/ ディレクトリを変更します。
5. 以下のコマンドを実行してください。以前にメモしたソース RDS インスタンスのエンドポイントを指定します。たとえば、dms-mariadb.cdv5fbeyiy4e.us-east-1.rds.amazonaws.com。

```
mysql -h dms-mariadb.abcdefg hij01.us-east-1.rds.amazonaws.com -P 3306 -u admin -p
dms_sample < ~/aws-database-migration-samples/mysql/sampledbs/v1/install-rds.sql
```

6. データベース作成スクリプトを実行します。スクリプトは、スキーマを作成してデータを代入するのに最大 45 分かかります。スクリプトが表示するエラーや警告は無視して構いません。

を使用したソーススキーマのターゲットデータベースへの移行 AWS SCT

DMS Schema Conversion を使用してソースデータベーススキーマを変換することをお勧めします。詳細については、「[DMS Schema Conversion の開始方法](#)」を参照してください。レガシーを使用する場合は AWS Schema Conversion Tool、以下の手順に従います。

を使用してソーススキーマをターゲットデータベースに移行するには AWS SCT

1. をインストールします AWS Schema Conversion Tool。詳細については、AWS Schema Conversion Tool ユーザーガイド、「[AWS SCTのインストール、確認、および更新](#)」をご参照ください。

MySQL 用と PostgreSQL 用の JDBC ドライバーをダウンロードする際は、ツールに場所の入力を求められる場合に備えて、ドライバの保存場所をメモしておきます。

2. を開きます AWS Schema Conversion Tool。[ファイル] をクリックして、[新しいプロジェクト] を選択します。
3. [New project] (新規プロジェクト) ウィンドウで以下の値を設定します：
 - [Project name] (プロジェクト名) を **DMSProject** に設定します。
 - AWS SCT プロジェクトをデフォルトフォルダに保存する場合は、場所をそのままにしておきます。

[OK] を選択してください。

4. [ソースを追加] をクリックし、ソースの MySQL データベースをプロジェクトに追加して、[MySQL] を選択し、[次へ] をクリックします。
5. [ソースを追加] ページで、次の値を設定します。
 - 接続名: **source**
 - [Server name] (サーバー名): 以前にメモした MySQL データベースのエンドポイントを入力します。
 - [Server port] (サーバーポート): **3306**

- [User name] (ユーザー名) : **admin**
 - [Password] (パスワード) : **changeit**
6. [ターゲットの追加] をクリックして、ターゲットの Amazon RDS for PostgreSQL データベースをプロジェクトに追加して、[Amazon RDS for PostgreSQL] を選択します。[次へ] を選択します。
 7. [ターゲットの追加] ページで、次の値を設定します。
 - 接続名: **target**
 - [Server name] (サーバー名): 以前にメモした PostgreSQL データベースのエンドポイントを入力します。
 - [Server port] (サーバーポート) : **5432**
 - データベース: 作業中の PostgreSQL データベース名を入力する。
 - [User name] (ユーザー名) : **postgres**
 - [Password] (パスワード) : **changeit**
 8. 左側のペインで、[スキーマ] の下にある [dms_sample] を選択します。右側のペインで、ターゲットの Amazon RDS for PostgreSQL データベースを選択します。[マッピングの作] を選択します。1 つの AWS SCT プロジェクトに複数のマッピングルールを追加できます。マッピングルールの詳細については、「[Creating mapping rules](#)」を参照してください。
 9. [メインビュー] をクリックします。
 10. 左側のペインで、[スキーマ] の下にある [dms_sample] を選択します。コンテキスト (右クリック) メニューを開いて、[スキーマを変換] を選択します。アクションを確認します。

ツールがスキーマを変換したら、右側のペインに [dms_sample] スキーマが表示されます。
 11. 右側のペインの [スキーマ] の下で、[dms_sample] のコンテキストメニュー (右クリック) を開き、[Apply to database] を選択します。アクションを確認します。

スキーマの移行が完了していることを確認します。以下のステップを実行します。

スキーマの移行を確認するには

1. Amazon EC2 クライアントに接続します。
2. PSQL クライアントを起動するには、次のコマンドを使用します。PostgreSQL データベースエンドポイントを指定し、プロンプトが表示されたらデータベースパスワードを入力します。

```
psql \
```

```
--host=dms-postgresql.abcdefg12345.us-west-2.rds.amazonaws.com \  
--port=5432 \  
--username=postgres \  
--password \  
--dbname=dms_sample
```

3. (空の) テーブルの 1 つをクエリして、ガスキーマを正しく AWS SCT 適用したことを確認します。

```
dms_sample=> SELECT * from dms_sample.player;  
id | sport_team_id | last_name | first_name | full_name  
----+-----+-----+-----+-----  
(0 rows)
```

のレプリケーションを設定する AWS Database Migration Service

このトピックでは、ソースデータベースとターゲットデータベース間のレプリケーションを設定します。

ステップ 1: AWS DMS コンソールを使用してレプリケーションインスタンスを作成する

で作業を開始するには AWS DMS、レプリケーションインスタンスを作成します。

[replication instance] (レプリケーション インスタンス) はソースとターゲットのエンドポイント間で実際のデータ移行を行います。インスタンスにはソースデータベースからターゲットデータベースにデータを移行するタスクを実行するのに十分なストレージと処理能力が必要です。このレプリケーション インスタンスの規模は、移行するデータの量と、インスタンスで実行する必要があるタスク量によって異なります。レプリケーション インスタンスの詳細については、「[AWS DMS レプリケーションインスタンスの使用](#)」をご参照ください。

Create replication instance [Info](#)

① Configuration best practices

[View details](#)Click **View details** button to review configuration best practices.

Settings

Name

The name must be unique among all of your replication instances in the current AWS region.

Replication instance name must not start with a numeric value

Descriptive Amazon Resource Name (ARN) - optional

A friendly name to override the default DMS ARN. You cannot modify it after creation.

Description - optional

The description must only have unicode letters, digits, whitespace, or one of these symbols: _:/~+@. 1000 maximum character.

Instance configuration [Info](#)[Estimate instance class and storage](#)Instance class [Info](#)dms.t3.medium
2 vCPUs 4 GiB Memory☐ Include previous-generation instance classesAllocated storage (GiB) [Info](#)

Choose the amount of storage space you want for your replication instance. AWS DMS uses this storage for log files and cached transactions while replication tasks are in progress.

50

Engine version

Choose an AWS DMS version to run on your replication instance. For more details, see the [AWS DMS release notes](#). For information about DMS version support, see [AWS DMS support lifecycle policy](#).

3.5.4

☐ Include Beta DMS versionsHigh Availability [Info](#)

The Multi-AZ option deploys a primary replication instance in one Availability Zone (AZ) and a standby in another AZ. The Single-AZ option deploys a single replication instance in one AZ. Billing is based on DMS pricing.

Choose a failover setting



コンソールを使用してレプリケーション インスタンスを作成するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Replication instances] (レプリケーション インスタンス) を選択し、次に[Create replication instance] (レプリケーション インスタンスの作成) を選択します。
3. レプリケーション インスタンスの作成ページで、レプリケーション インスタンス構成を指定します：
 - a. [Name] (名前) に**DMS-instance**と入力します。
 - b. [Description] (説明) には、レプリケーション インスタンスの短い説明を入力します (オプション)。
 - c. [Instance class] (インスタンスクラス)には、dms.t3.mediumを選択されたままにします。

インスタンスには移行に十分なストレージ、ネットワーキング、および処理能力が必要です。インスタンスクラスの選択方法の詳細については、「[移行に適した DMS AWS レプリケーションインスタンスの選択](#)」をご参照ください。

- d. [Engine version] (エンジンバージョン)はデフォルト値のままにします。
- e. [マルチ AZ] には [開発またはテストワークロード (シングル AZ)] を選択する。
- f. [Allocated storage (GiB)] (GiB) (割り当てられたストレージ)ではデフォルトの 50 GiB を受け入れます。

では AWS DMS、ストレージは主にログファイルとキャッシュされたトランザクションによって使用されます。キャッシュされたトランザクションでは、ストレージはキャッシュされたトランザクションをディスクに書き込む必要があるときのみ使用されます。そのため、は大量のストレージを使用し AWS DMS ません。

- g. [ネットワークタイプ] では [IPv4] を選択する。
 - h. VPCではDMSVPCを選択します。
 - i. [Replication subnet group] (レプリケーションサブネットグループ) では、レプリケーションサブネットグループを現在の選択のままにします。
 - j. [パブリックアクセス可能] はオフにする。
4. 必要がある場合は、[Advanced security and network configuration] (アドバンスドセキュリティとネットワークの設定) タブを選択して、ネットワークおよび暗号化設定の値を設定します：
- a. [Availability zone] (アベイラビリティゾーン) では、us-west-2a を選択します。
 - b. [VPC security group(s)] (VPC セキュリティグループ) では、[Default] (デフォルト) セキュリティグループ (まだ選択されていない場合) を選択します。
 - c. AWS KMS key では、(Default) aws/dms (デフォルト aws/dm) を現在の選択のままにします。
5. [Maintenance] (メンテナンス)タブの設定はそのままにします。デフォルトは、各 AWS リージョンの 8 時間の時間ブロックからランダムに選択された 30 分のウィンドウであり、ランダムな曜日に発生します。
6. [作成] を選択します。

AWS DMS は、移行を実行するレプリケーションインスタンスを作成します。

ステップ 2: ソースとターゲットのエンドポイントを指定する

レプリケーション インスタンスの作成時に、作成済み Amazon RDS データベース用のソースとターゲットデータベースのエンドポイントを指定できます。各エンドポイントは別々に作成します。

☰ [DMS](#) > [Migrate or replicate](#) > [Endpoints](#) > Create endpoint

Create endpoint [Info](#)

Endpoint type [Info](#)



Source endpoint

A source endpoint allows AWS DMS to read data from a database (on-premises or in the cloud), or from other data source such as Amazon S3.



Target endpoint

A target endpoint allows AWS DMS to write data to a database, or to other data stores such as Amazon DynamoDB or Kinesis.



Select RDS DB instance

Choose this option if the endpoint is an Amazon RDS DB instance. It provides a list of available RDS Instances from the current region.

Endpoint configuration

Endpoint identifier [Info](#)

A label for the endpoint to help you identify it.

ProdEndpoint

Descriptive Amazon Resource Name (ARN) - *optional*

A friendly name to override the default DMS ARN. You cannot modify it after creation.

Friendly-ARN-name



Use this source endpoint for migrating data to AWS Glue Elastic Views.

With this option, you can use this endpoint only for migration to target endpoints for Amazon Glue Elastic Views. This migration requires a properly configured IAM role called "dms-elastic-views-role".

Source engine

The type of database engine this endpoint is connected to. [Learn more](#) [↗](#)

Choose an engine

▶ Endpoint settings

▶ KMS key

▶ Tags

Add tags to your DMS resources to organize and track your DMS costs.

▶ Test endpoint connection - *optional*

Choose the replication instance to test the network and database connectivity for migration.

AWS DMS コンソールを使用してソースエンドポイントとデータベースエンドポイントを指定するには

1. コンソールで、ナビゲーションペインから[Endpoints] (エンドポイント) を選択し、次に[Create Endpoint] (エンドポイントの作成) を選択します。
2. [Create endpoint] (エンドポイントの作成) ページで、[Source] (ソース) エンドポイント タイプを選択します。[RDS DB インスタンスの選択] チェックボックスをオンにして、[dms-mariadb] インスタンスを選択します。
3. [Endpoint configuration] (エンドポイント設定) セクションで、**dms-mysql-source** を [Endpoint identifier] (エンドポイント識別子) に入力します。
4. [Source engine] (ソースエンジン) では MySQL を選択されたままにしておきます。
5. [Access to endpoint database] (エンドポイントデータベースへのアクセス) では、[Provide access information manually] (アクセス情報を手動で提供) を選択します。[ポート]、[Secure Socket Layer (SSL) モード]、[ユーザー名]、[パスワード] が正しいことを確認します。
6. [Test endpoint connection (optional)] (エンドポイント接続のテスト (オプション)) タブを選択します。VPCではDMSVPCを選択します。
7. [Replication instance] (レプリケーション インスタンス) では、dms-instance が選ばれたままにしておきます。
8. [Run test] (テストの実行) を選択します。

テストの実行を選択すると、は指定した詳細でエンドポイント AWS DMS を作成し、接続します。接続が失敗した場合は、エンドポイント定義を編集して、接続を再度テストします。エンドポイントを手動で削除することもできます。

9. テストが成功したら、[Create endpoint] (エンドポイントの作成) を選択します。
10. AWS DMS コンソールを使用してターゲットデータベースエンドポイントを指定します。これを行うには、次の設定を使用して、前の手順を繰り返します:
 - [Endpoint type] (エンドポイント タイプ) : [Target endpoint] (ターゲット エンドポイント)
 - [RDS Instance] (RDS インスタンス):dms-postgresql
 - [Endpoint identifier] (エンドポイント識別子) : **dms-postgresql-target**
 - [Target engine] (ターゲットエンジン) : **PostgreSQL** を選ばれたままにしておきます。

エンドポイントのすべての情報の提供が終了すると、はデータベース移行中に使用するソースエンドポイントとターゲットエンドポイント AWS DMS を作成します。

ステップ 3: タスクを作成してデータを移行する

このステップでは、作成したデータベース間でデータを移行するタスクを作成します。

☰

DMS > Migrate or replicate > Tasks > Create task

①

Create task

① Click View details to review configuration best practices.

View details

Task configuration

Task identifier

Provide a name for this task.

Type a unique identifier for the task

Should begin with a letter; should contain only ASCII letters, digits, and hyphens; and should not end with a hyphen or contain two consecutive hyphens.

Descriptive Amazon Resource Name (ARN) - optional

A friendly name to override the default DMS ARN. You cannot modify it after creation.

Friendly ARN name

Should begin with a letter; should contain only ASCII letters, digits, and hyphens; and shouldn't end with a hyphen or contain two consecutive hyphens.

Source database endpoint

Task supports different [source/target](#) pairs based on your task mode. To create a new endpoint, go to [Endpoints](#).

Choose a source database endpoint

Ⓢ

Target database endpoint

Task supports different [source/target](#) pairs based on your task mode. To create a new endpoint, go to [Endpoints](#).

Choose a target database endpoint

Ⓢ

Task mode

☒ Provisioned

Select the amount of compute you want to dedicate to your migration or replication task

☐ Serverless

DMS dynamically adjusts the level of compute needed for your migration or replication task

Provisioned instance

Choose a provisioned instance

Ⓢ

Task type

Info

☒ Migrate only

Migrate data from source to target once (Full load)

☐ Migrate and replicate

Migrate data from source to target once and continue to replicate changes (Full load and CDC)

☐ Replicate only

Replicate data from source to target now or at a specified milestone (CDC only)

Settings

Editing mode

Info

☒ Wizard

You can enter only a subset of the available task settings.

☐ JSON editor

You can enter all available task settings directly in JSON format.



移行タスクを作成してデータベースの移行を開始するには

1. コンソールのナビゲーションペインで、[Database migration tasks] (データベース移行タスク) を選択してから、[Create task] (タスクの作成) を選択します。[Create database migration task] (データベース移行タスクの作成) ページが開きます。
2. [Task configuration] (タスクの設定) セクションで、次のタスクオプションを指定します：
 - [Task identifier] (タスク識別子): **dms-task** と入力します。
 - [Replication instance] (レプリケーション インスタンス): レプリケーション インスタンスを選択します (dms-instance-vpc-**vpc id**)。
 - [Source database endpoint] (ソースデータベースのエンドポイント): dms-mysql-source を選択します。

- [Target database endpoint] (ターゲットデータベースエンドポイント): dms-postgresql-target を選択します。
 - [Migration type] (移行タイプ): [Migrate existing data and replicate on-going changes] (既存データ移行と実行中変更のレプリケーション) を選択します。
3. [Task settings] (タスク設定) タブを選択します。以下の設定をします :
- [Target table preparation mode] (ターゲットテーブル作成モード) : [Do nothing] (何もしない)
 - [Stop task after full load complete] (全ロードの完了後にタスクを停止) : [Don't stop] (停止しない)
4. [Table mappings] (テーブル マッピング) を選択し、[Selection rules] (選択ルール) を展開します。[Add new selection rule] (新規選択ルールの追加) を選択します。以下の設定をします :
- [Schema] (スキーマ) : スキーマを入力
 - [Schema name] (スキーマ名) : **dms_sample**
5. 移行タスクの起動設定タブを選択します。移行前評価の開始 (推奨) を選択して、タスクを開始する前に評価を実行します。または、作成時に自動的に開始して移行をすぐに開始するか、評価のみを実行してタスクを開始せずに評価することもできます。

Post-creation actions - new

Actions to follow task creation

Choose an action to run automatically after creating the migration task. DMS recommends running premigration assessments to identify potential blockers and limitations that may cause migration failures or delays.

- ☒ Run premigration assessments and then start task
DMS will run required assessments, then start the task based on the task behavior you specified.
- ☐ Run premigration assessments only
DMS will run required assessments only. You can start your task from task actions menu later.
- ☐ No automatic action
You can create premigration assessments or start your task from task actions menu later.

Next steps after task creation

DMS will automatically create a service role and S3 bucket if they don't exist to store the assessment results. The assessments usually complete within 1-2 minutes but in some cases they may take up to 30 minutes. Task modifications are unavailable while assessments run. You can monitor assessment progress, review and address any identified issues before starting your task in task details. [Learn more](#)

Task start behavior

Choose task start conditions:

- ☐ Don't start task if assessments identify issues
When this setting is checked (recommended), DMS won't start your task if premigration assessments identify issues.

► Available assessments

6. [Create task] (タスクの作成) を選択します。

AWS DMS 次に、 によって移行タスクが作成され、開始されます。最初のデータベースレプリケーションには約 10 分かかります。前にチュートリアル次のステップを必ず実行してから AWS DMS はデータの移行を終了します。

ステップ 4: レプリケーションテスト

このセクションでは、最初のレプリケーション中およびその後にデータをソースデータベースに挿入し、挿入されたデータをターゲットデータベースに照会します。

レプリケーションをテストするには

1. データベース移行タスクのステータスが [Running] (実行中) を示すが、前のステップでスタートした最初のデータベースレプリケーションは完了していないことを確認してください。
2. Amazon EC2 クライアントに接続し、次のコマンドを使用して MySQL クライアントをスタートします。MySQL データベースのエンドポイントを指定します。

```
mysql -h dms-mysql.abcdefg12345.us-west-2.rds.amazonaws.com -P 3306 -u admin -pchangeit dms_sample
```

3. 次のコマンドを実行して、ソースデータベースにレコードを挿入します。

```
MySQL [dms_sample]> insert person (full_name, last_name, first_name) VALUES ('Test User1', 'User1', 'Test');  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

4. MySQL クライアントを終了します。

```
MySQL [dms_sample]> exit  
Bye
```

5. レプリケーションが完了する前に、ターゲットデータベースに新しいレコードをクエリします。

Amazon EC2 インスタンスから、次のコマンドを使用してターゲットデータベースに接続し、ターゲットデータベース エンドポイントを指定します。

```
psql \  
--host=dms-postgresql.abcdefg12345.us-west-2.rds.amazonaws.com \  
--port=5432 \  
--username=postgres \  
--password \  
--dbname=dms_sample
```

プロンプトが表示されたらパスワード(**changeit**)を入力します。

- レプリケーションが完了する前に、ターゲットデータベースに新しいレコードをクエリします。

```
dms_sample=> select * from dms_sample.person where first_name = 'Test';
  id | full_name | last_name | first_name
-----+-----+-----+-----
(0 rows)
```

- 移行タスクの実行中に、データベース移行の進捗をモニタリングできます。

- DMSコンソールのナビゲーションペインで[Database migration tasks] (データベースの移行タスク) を選択します。
- dms-taskを選択します。
- [Table statistics] (テーブルの統計) を選択します。

モニタリングの詳細については、「[DMS AWS タスクのモニタリング](#)」をご参照ください。

- レプリケーションが完了したら、ターゲットデータベースに新しいレコードを再度クエリします。は、最初のレプリケーションが完了した後に新しいレコードを AWS DMS 移行します。

```
dms_sample=> select * from dms_sample.person where first_name = 'Test';
  id      | full_name | last_name | first_name
-----+-----+-----+-----
7077784 | Test User1 | User1      | Test
(1 row)
```

- psqlクライアントを終了します。

```
dms_sample=> quit
```

- 手順 1 を繰り返して、ソースデータベースに再接続します。

- 別のレコードを person テーブルに挿入します。

```
MySQL [dms_sample]> insert person (full_name, last_name, first_name) VALUES ('Test
User2', 'User2', 'Test');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

- 手順 3 と 4 を繰り返して、ソースデータベースから切断し、ターゲットデータベースに接続します。

13. レプリケートされたデータをターゲットデータベースに対して再度クエリします。

```
dms_sample=> select * from dms_sample.person where first_name = 'Test';
   id   | full_name | last_name | first_name
-----+-----+-----+-----
 7077784 | Test User1 | User1     | Test
 7077785 | Test User2 | User2     | Test
(2 rows)
```

ステップ 5: AWS DMS リソースをクリーンアップする

スタート方法のチュートリアルを完了したら、作成したリソースを削除できます。AWS コンソールを使用して削除できます。レプリケーション インスタンスとエンドポイントを削除する前に、移行タスクを削除してください。

コンソールを使用して移行タスクを削除するには

1. AWS DMS コンソールのナビゲーションペインで、データベース移行タスクを選択します。
2. dms-taskを選択します。
3. [Actions] (アクション) で[Delete] (削除) を選択します。

コンソールを使用してレプリケーション インスタンスを削除するには

1. AWS DMS コンソールのナビゲーションペインで、レプリケーションインスタンスを選択します。
2. [DMS-instance] (DMSインスタンス) を選択します。
3. [Actions] (アクション) で[Delete] (削除) を選択します。

AWS DMS はレプリケーションインスタンスを削除し、レプリケーションインスタンスページから削除します。

コンソールを使用してエンドポイントを削除するには

1. AWS DMS コンソールのナビゲーションペインで、エンドポイントを選択します。
2. dms-mysql-source を選択します。
3. [Actions] (アクション) で[Delete] (削除) を選択します。

AWS DMS リソースを削除したら、次のリソースも必ず削除してください。他のサービスのリソースを削除するヘルプについては、各サービスのドキュメントをご参照ください。

- RDS データベース。
- RDS データベース パラメータグループ。
- RDS サブネット グループ。
- データベースおよびレプリケーション インスタンスとともに作成された Amazon CloudWatch ログ。
- Amazon VPC および Amazon EC2 クライアント用に作成されたセキュリティグループ。受信ルールを launch-wizard-1 セキュリティグループの[Default] (デフォルト) から必ず削除してください。この操作は削除できるようにするために必要です。
- Amazon EC2 クライアント。
- Amazon VPC 。
- Amazon EC2 クライアント用 Amazon EC2キーペア。

AWS DMS Fleet Advisor のサポート終了

Important

サポート終了通知: 2026 年 5 月 20 日に、AWS は AWS Database Migration Service Fleet Advisor のサポートを終了します。2026 年 5 月 20 日以降、Fleet AWS DMS Advisor コンソールまたは AWS DMS Fleet Advisor リソースにアクセスできなくなります。詳細については、「[AWS DMS Fleet Advisor のサポート終了](#)」を参照してください。

AWS DMS Fleet Advisor のサポート終了の詳細

サポートプランの終了

慎重に検討した結果、2026 年 5 月 20 日以降、Fleet Advisor のサポートを終了することにしました。AWS DMS Fleet Advisor は 2025 年 5 月 20 日以降、新規顧客を受け入れなくなります。2025 年 5 月 20 日より AWS DMS 前にサインアップしたアカウントを持つ既存のお客様は、引き続き AWS DMS Fleet Advisor とその機能を使用できます。2026 年 5 月 20 日以降、Fleet AWS DMS Advisor を使用することはできません。

お客様が計画的に Fleet Advisor から移行できるように、完全なサポート終了までに 12 か月間の猶予を設け、その間に段階的に終了していく予定です。重要な日付となるのは、2025 年 5 月 20 日と 2026 年 5 月 20 日の 2 つです。

このサービスは 2026 年 5 月 20 日に終了します。Fleet Advisor AWS DMS の機能をダウンロードまたは使用することはできません。それ以降、AWS DMS Fleet Advisor のサポートは利用できなくなります。データベース評価プロジェクトは、2026 年 5 月 20 日より前に AWS 移行評価者に移行することをお勧めします。

よくある質問

「現在のお客様」のカットオフポイントは何ですか？

サービス内で、ディテクターを含め、過去 90 日間に AWS DMS Fleet Advisor を使用したアカウント IDs の許可リストを保持します。既存のお客様がサービスを使用する際に問題が発生した場合は、[サポートケースを作成します](#)。

サービスへの「アクセス」とはどういう AWS 意味ですか？

既存の AWS DMS Fleet Advisor のお客様は、これまでできることをすべて実行できます。唯一の変更点は、存在しないお客様は、[データコレクターツール](#)、[OS とデータベースサーバーの検出](#)、[データの収集](#)、[ターゲットレコメンデーション](#)の生成など、AWS DMS Fleet Advisor やその機能を使用できなくなることです。

既存の AWS DMS Fleet Advisor のお客様は、[Data Collectors ツール](#)、[OS およびデータベースサーバーの検出](#)、[データの収集](#)、[ターゲットレコメンデーション](#)の生成をダウンロードできますか？

はい。問題が発生した場合は、[サポートケースを作成します](#)。

AWS DMS Fleet Advisor を提供しなくなったのはなぜですか？

AWS DMS Fleet Advisor の代わりに、お客様がデータベース移行評価プロジェクトに [Migration Evaluator](#) を優先することを特定しました。Migration Evaluator は、ビジネス関係者と技術関係者の両方に、AWS クラウドでオンプレミスワークロードを実行する予測コストを可視化します。ビジネス関係者は、インフラストラクチャとソフトウェアライセンス別にコストが分類された使用パターン AWS に基づいて、でリホストする推定削減額を強調した 1 ページの概要をダウンロードできます。技術的な知識があるユーザーは、サーバー別および SQL Server 別の詳細なデータも利用できます。このエクスポートでは、オンプレミスの検出データ (サーバーハードウェアプロビジョニング、SQL 設定、リソース使用率) と推奨事項を組み合わせます。

現在利用できるオプションは何ですか？

すべての新規および進行中のデータベース移行評価プロジェクトに、[AWS Migration Evaluator](#) を使用することをお勧めします。Fleet Advisor のデータコレクターツールを既にダウンロードしている場合は、引き続き使用できます。ただし、これらのツールのサポートと更新は、2025 年 5 月 20 日以降に終了します。既存の Fleet Advisor ユーザーには、Fleet Advisor で進行中の評価を完了し、重要なパッチ、セキュリティ更新、パフォーマンスの向上、新機能のメリットを得るために Migration Evaluator に移行することをお勧めします。

Fleet Advisor AWS DMS を使用した移行用のデータベースの検出と評価

Important

サポート終了通知: 2026 年 5 月 20 日に、AWS は AWS Database Migration Service Fleet Advisor のサポートを終了します。2026 年 5 月 20 日以降、Fleet AWS DMS Advisor コンソールまたは AWS DMS Fleet Advisor リソースにアクセスできなくなります。詳細については、「[AWS DMS Fleet Advisor のサポート終了](#)」を参照してください。

DMS Fleet Advisor を使用して、複数のデータベース環境からメタデータとパフォーマンスメトリクスを収集できます。このように収集したメトリクスは、データインフラストラクチャに関するインサイトを提供します。[DMS Fleet Advisor](#) は、すべてのコンピュータにインストールする必要なく、単一または複数の中央ロケーションからオンプレミスのデータベースと分析サーバーのメタデータとメトリクスを収集します。現時点で DMS Fleet Advisor は Microsoft SQL Server、MySQL、Oracle、PostgreSQL のデータベースサーバーの検出とメトリクスコレクションをサポートしています。

ネットワークから検出されたデータに基づいて、インベントリを構築し、さらにデータを収集するためのデータベースサーバーのリストを定義できます。AWS DMS がサーバー、データベース、スキーマに関する情報を収集したら、意図したデータベース移行の実現可能性を分析できます。


に移行する予定のインベントリ内のデータベースの場合 AWS クラウド、DMS Fleet Advisor は適切なサイズのターゲットレコメンデーションを生成します。ターゲットレコメンデーションを生成するうえで、DMS Fleet Advisor はデータコレクターからのメトリクスと優先設定を考慮に入れます。DMS Fleet Advisor がレコメンデーションを生成した後、各ターゲットデータベースの設定の詳細情報を確認できます。組織のデータベースエンジニアと管理者は、DMS Fleet Advisor のターゲットレコメンデーションを使用して、オンプレミスのデータベースの AWS への移行を計画できます。利用可能なさまざまな移行オプションを検討し、これらの推奨事項を にエクスポート AWS 料金見積りツールして、コストをさらに最適化できます。

サポート対象のソースデータベースの一覧については、「[DMS Fleet Advisor のソース](#)」を参照してください。

DMS Fleet Advisor がターゲットレコメンデーションの生成に使用するデータベース一覧については、「[DMS Fleet Advisor のターゲット](#)」を参照してください。DMS Fleet Advisor は、ソースの Oracle データベースからターゲットの Oracle データベースへなどの、曖昧なレコメンデーション

を生成します。DMS Fleet Advisor は、ソースの Oracle または Microsoft SQL Server からターゲットの RDS for PostgreSQL または Aurora PostgreSQL データベースへの移行など、異種のレコメンデーションも生成します。

次の図は、Fleet Advisor Target Recommendations AWS DMS プロセスを示しています。



以下のトピックでは、Fleet Advisor AWS DMS の使用方法について詳しく説明します。

サポートされる AWS リージョン

DMS Fleet Advisor は、以下で使用できます AWS リージョン。

リージョン名	リージョン
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1
米国東部 (オハイオ)	us-east-2
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1
米国西部 (オレゴン)	us-west-2
カナダ (中部)	ca-central-1
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1

リージョン名	リージョン
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1
欧州 (スペイン)	eu-south-2
欧州 (アイルランド)	eu-west-1
欧州 (ロンドン)	eu-west-2
欧州 (パリ)	eu-west-3

リージョン名	リージョン
欧州 (ミラノ)	eu-south-1
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1
南米 (サンパウロ)	sa-east-1
中東 (バーレーン)	me-south-1
中東 (UAE)	me-central-1
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1

DMS Fleet Advisor の使用方法を理解する

Important

サポート終了通知: 2026 年 5 月 20 日に、AWS は AWS Database Migration Service Fleet Advisor のサポートを終了します。2026 年 5 月 20 日以降、AWS DMS Fleet Advisor コンソールまたは AWS DMS Fleet Advisor リソースにアクセスできなくなります。詳細については、「[AWS DMS Fleet Advisor end of support](#)」を参照してください。

DMS Fleet Advisor を使用すると、AWS クラウド に移行するソースのオンプレミスのデータベースを検出できます。その後、オンプレミスのデータベースそれぞれに適切な AWS クラウド の移行ターゲットを決定できます。次のワークフローを使用して、ソースデータベースのインベントリを作成し、ターゲットレコメンデーションを生成します。

1. Amazon S3 バケット、IAM ポリシー、ロール、ユーザーを作成します。詳細については、「[必要なリソースの作成](#)」を参照してください。
2. DMS データコレクターに必要な最小限のアクセス許可を持つデータベースユーザーを作成します。詳細については、「[データベースユーザーの作成](#)」を参照してください。
3. データコレクターを作成してダウンロードします。詳細については、「[データコレクターの作成](#)」を参照してください。

4. データコレクターをローカル環境にインストールします。その後、収集したデータを DMS Fleet Advisor に送信できるようにデータコレクターを設定します。詳細については、「[データコレクターのインストール](#)」を参照してください。
5. データ環境内の OS とデータベースサーバーを検出します。詳細については、「[OS サーバーとデータベースサーバーの検出](#)」を参照してください。
6. データベースのメタデータとリソース使用率のメトリクスを収集します。詳細については、「[データ収集](#)」を参照してください。
7. ソースデータベースとスキーマを分析します。DMS Fleet Advisor はデータベースの大規模な評価を行い、類似のスキーマを特定します。詳細については、「[Fleet Advisor AWS DMS でインベントリを分析に使用する](#)」を参照してください。
8. ソースデータベースのターゲットレコメンデーションのローカルコピーを生成、確認、保存します。詳細については、「[ターゲットレコメンデーション](#)」を参照してください。

各ソースデータベースの移行ターゲットを決定したら、DMS Schema Conversion を使用してデータベーススキーマを新しいプラットフォームに変換できます。その後、AWS DMS を使用してデータを移行します。詳細については、「[DMS Schema Conversion を使用したデータベーススキーマの変換](#)」および「[AWS Database Migration Service とは?](#)」を参照してください。

[この動画](#)では、DMS Schema Conversion ユーザーインターフェイスと、このサービスのコアコンポーネントを概説しています。

Fleet AWS DMS Advisor に必要な AWS リソースの作成

Important

サポート終了通知: 2026 年 5 月 20 日に、AWS は AWS Database Migration Service Fleet Advisor のサポートを終了します。2026 年 5 月 20 日以降、Fleet AWS DMS Advisor コンソールまたは AWS DMS Fleet Advisor リソースにアクセスできなくなります。詳細については、「[AWS DMS Fleet Advisor のサポート終了](#)」を参照してください。

DMS Fleet Advisor では、インベントリ情報を転送およびインポートし、DMS データコレクターのステータスを更新するために、アカウント内の一連の AWS リソースが必要です。

初めてデータを収集し、データベースとスキーマのインベントリを作成する前に、次の前提条件を満たす必要があります。

Amazon S3 バケットおよび IAM リソースを設定するには、次のいずれかを実行します。

- [を使用して Amazon S3 および IAM リソースを設定する CloudFormation](#) (推奨)
- [で Amazon S3 および IAM リソースを設定する AWS マネジメントコンソール](#)

を使用して Amazon S3 および IAM リソースを設定する CloudFormation

CloudFormation スタックは、単一のユニットとして管理できる AWS リソースのコレクションです。DMS Fleet Advisor に必要なリソースの作成を簡素化するために、CloudFormation テンプレートファイルを使用して CloudFormation スタックを作成できます。詳細については、CloudFormation 「ユーザーガイド」の「[CloudFormation コンソールでのスタックの作成](#)」を参照してください。

Note

このセクションは、スタンドアロンの DMS Fleet Advisor コレクターを使用する場合にのみ該当します。単一のオンプレミスコレクターを使用してデータベースとサーバーの両方に関する情報を収集する方法については、「[AWS Application Discovery Service ユーザーガイド](#)」の「[Application Discovery Service Agentless Collector](#)」を参照してください。

CloudFormation で作成される Amazon S3 および IAM リソース

CloudFormation テンプレートを使用すると、に次のリソースを含むスタックが作成されます AWS アカウント。

- dms-fleetadvisor-data-*accountId-region* という名前の Amazon S3 バケット
- FleetAdvisorCollectorUser-*region* という名前の IAM ユーザー
- FleetAdvisorS3Role-*region* という名前の IAM サービスロール
- FleetAdvisorS3Role-*region*-Policy という名前のアクセスポリシー
- FleetAdvisorCollectorUser-*region*-Policy という名前のアクセスポリシー
- AWSServiceRoleForDMSFleetAdvisor という名前の IAM サービスリンクロール (SLR)

CloudFormation を使用して、次の手順に従ってリソースを設定します。

- [ステップ 1: CloudFormation テンプレートファイルのダウンロード](#)
- [ステップ 2: CloudFormation を使用して Amazon S3 および IAM を設定する](#)

ステップ 1: CloudFormation テンプレートファイルのダウンロード

CloudFormation テンプレートとは、スタックを構成する AWS リソースの宣言です。テンプレートは JSON ファイルとして保存されます。

CloudFormation テンプレートファイルをダウンロードするには

1. 次のリンクのいずれかでコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[名前を付けてリンクを保存] を選択します。
 - DMS Fleet Advisor を使用する予定がある場合は、[dms-fleetadvisor-iam-sl3-s3.zip](#) を選択します。DMS Fleet Advisor 用の SLR を既に作成している場合は、[dms-fleetadvisor-iam-s3.zip](#) を選択します。
 - AWS Application Discovery Service (ADS) Agentless Collector を使用する予定で、SLR を作成していない場合は、[dms-fleetadvisor-ads-iam-sl3-s3.zip](#) を選択します。以前に ADS で DMS Fleet Advisor 用の SLR を作成したことがある場合は、[dms-fleetadvisor-ads-iam-s3.zip](#) を選択します。
2. ファイルをコンピュータに保存します。

ステップ 2: CloudFormation を使用して Amazon S3 および IAM を設定する

IAM 用の CloudFormation テンプレートを使用すると、前述の Amazon S3 および IAM リソースが作成されます。

CloudFormation を使用して Amazon S3 および IAM を設定するには

1. <https://console.aws.amazon.com/cloudformation> で CloudFormation コンソールを開きます。
2. [スタックを作成] を選択し、ドロップダウンリストで [新しいリソースを使用] を選択して、スタックの作成ウィザードを起動します。
3. [Create stack] (スタックの作成) ページで、次の手順を実行します。
 - a. [Prepare template] (テンプレートの準備) の [Template is ready] (テンプレートの準備が完了しました) を選択します。
 - b. [テンプレートソース] で、[テンプレートファイルのアップロード] を選択します。
 - c. [ファイルを選択] で、[dms-fleetadvisor-iam-sl3-S3.json]、[dms-fleetadvisor-iam-S3.json]、[dms-fleetadvisor-ads-iam-sl3-s3.zip]、または [dms-fleetadvisor-ads-iam-s3.zip] に移動して選択します。

- d. [次へ] を選択します。
4. [スタックの詳細を指定] ページで、以下を実行します。
 - a. [スタック名] に「**dms-fleetadvisor-iam-slr-s3**」、「**dms-fleetadvisor-iam-s3**」、「**dms-fleetadvisor-ads-iam-slr-s3**」、または「**dms-fleetadvisor-ads-iam-s3**」と入力します。
 - b. [次へ] を選択します。
5. [スタックオプションの設定] ページで、[次へ] を選択します。
6. [dms-fleetadvisor-iam-slr-s3 をレビュー]、[dms-fleetadvisor-iam-s3 をレビュー]、[dms-fleetadvisor-ads-iam-slr-s3 をレビュー]、または [dms-fleetadvisor-ads-iam-s3 をレビュー] ページで、次の操作を行います。
 - a. [CloudFormation がカスタム名で IAM リソースを作成する可能性があることに同意する] チェックボックスを選択します。
 - b. [Submit] を選択してください。

CloudFormation は、DMS Fleet Advisor が要求する S3 バケットおよび IAM ロールとユーザーを作成します。左のパネルで、[dms-fleetadvisor-iam-slr-s3]、[dms-fleetadvisor-iam-s3]、[dms-fleetadvisor-ads-iam-slr-s3]、または [dms-fleetadvisor-ads-iam-s3] に [CREATE_COMPLETE] と表示されたら、次のステップに進みます。

7. 左のパネルで、[dms-fleetadvisor-iam-slr-s3]、[dms-fleetadvisor-iam-s3]、[dms-fleetadvisor-ads-iam-slr-s3]、または [dms-fleetadvisor-ads-iam-s3] を選択します。右のパネルで、以下の操作を行います。
 - a. [スタック情報] を選択します。スタックの ID の形式は、arn:aws:cloudformation:**region**:**account-no**:stack/dms-fleetadvisor-iam-slr-s3/**identifier**、arn:aws:cloudformation:**region**:**account-no**:stack/dms-fleetadvisor-iam-s3/**identifier**、arn:aws:cloudformation:**region**:**account-no**:stack/dms-fleetadvisor-ads-iam-slr-s3/**identifier**、または arn:aws:cloudformation:**region**:**account-no**:stack/dms-fleetadvisor-ads-iam-s3/**identifier** です。
 - b. [リソース] をクリックします。次のように表示されます。
 - dms-fleetadvisor-data-**accountId**-**region** という名前の Amazon S3 バケット
 - FleetAdvisorS3Role-**region** という名前のサービスロール

- FleetAdvisorCollectorUser-*region* という名前の IAM ユーザー
- AWSServiceRoleForDMSFleetAdvisor という名前の IAM SLR (dms-fleet-advisor-iam-slr-s3.zip または dms-fleet-advisor-ads-iam-slr-s3.zip をダウンロードした場合)
- FleetAdvisorS3Role-*region*-Policy という名前のアクセスポリシー
- FleetAdvisorCollectorUser-*region*-Policy という名前のアクセスポリシー

で Amazon S3 および IAM リソースを設定する AWS マネジメントコンソール

Amazon S3 バケットを作成する

インベントリのメタデータを保存する Amazon S3 バケットを作成します。DMS Fleet Advisor を使用する前に、この S3 バケットを事前に設定しておくことをお勧めします。AWS DMS は、DMS Fleet Advisor のインベントリメタデータをこの S3 バケットに保存します。

S3 バケットを作成する詳細については、Amazon S3 ユーザーガイドの「[最初のS3バケットを作成する](#)」をご参照ください。

Note

DMS Fleet Advisor は SSE-S3 で暗号化されたバケットのみをサポートします。

Amazon S3 バケットを作成して、ローカルデータ環境情報を保存するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/s3/> で Amazon S3 コンソールを開きます。
2. [バケットを作成] を選択します。
3. [バケットの作成] ページで、「fa-bucket-*yoursignin*」などのバケットのサインイン名を含むグローバルに一意の名前を入力します。
4. DMS Fleet Advisor AWS リージョン を使用する を選択します。
5. 残りの設定はそのままにして [バケットを作成] をクリックします。

IAM リソースを作成する

このセクションでは、データコレクター、IAM ユーザー、DMS Fleet Advisor のための IAM リソースを作成します。

トピック

- [データコレクターのための IAM リソースを作成する](#)
- [DMS Fleet Advisor サービスにリンクされたロールを作成する](#)

データコレクターのための IAM リソースを作成する

データコレクターが適切に動作し、収集したメタデータを Amazon S3 バケットにアップロードするには、次のポリシーを作成します。その後、次のアクセス許可を持つ IAM ロールを作成します。DMS データコレクターの詳細については、「[でデータコレクターを使用して移行するデータベースを検出する AWS DMS](#)」を参照してください。

DMS Fleet Advisor とデータコレクターが Amazon S3 にアクセスするための IAM ポリシーを作成するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/iam/> で IAM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、ポリシー を選択してください。
3. [Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。
4. [ポリシーの作成] ページで、[JSON] タブをクリックします。
5. 次の JSON をエディタに貼り付けて、サンプルコードを置き換えます。*fa_bucket* は、前のセクションで作成した Amazon S3 バケット名と置き換えます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject*",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:List*",
```



```
        "s3:DeleteObject*",
        "s3:PutObject*"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::fa_bucket",
        "arn:aws:s3:::fa_bucket/*"
    ]
}
]
```

6. [次へ: タグ]、[次へ: 確認] の順に選択します。
7. [名前*] には **FleetAdvisorS3Policy** と入力して、[ポリシーを作成] をクリックします。

DMS データコレクターが DMS Fleet Advisor にアクセスするための IAM ポリシーを作成するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/iam/> で IAM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、ポリシー を選択してください。
3. [Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。
4. [ポリシーの作成] ページで、[JSON] タブをクリックします。
5. 次の JSON コードをエディタに貼り付けて、サンプルコードを置き換えます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dms:DescribeFleetAdvisorCollectors",
        "dms:ModifyFleetAdvisorCollectorStatuses",
        "dms:UploadFileMetadataList"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

6. [次へ: タグ]、[次へ: 確認] の順に選択します。
7. [名前*] には **DMSCollectorPolicy** と入力して、[ポリシーを作成] をクリックします。

DMS データコレクターを使用するための最小限のアクセス許可を持つ IAM ユーザーを作成するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/iam/> で IAM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [ユーザー] を選択します。
3. [ユーザーの追加] を選択します。
4. [ユーザーの追加] ページの [ユーザー名*] に **FleetAdvisorCollectorUser** と入力します。アクセスキー - Select Access Type のプログラム AWS によるアクセスを選択します。[Next: Permissions] (次のステップ: 許可) を選択します。
5. [許可を設定] セクションで、[既存のポリシーを直接アタッチする] を選択します。
6. 検索コントロールを使用して、以前に作成した DMSCollectorPolicy と FleetAdvisorS3Policy ポリシーを検索して選択します。[Next: Tags] (次へ: タグ) を選択します。
7. [Tags (タグ)] ページで、[Next: Review (次へ: レビュー)] を選択します。
8. [確認] ページで、[ユーザーの作成] を選択します。次のページで Download.csv をクリックして、新しいユーザー認証情報を保存します。必要最小限のアクセス許可については、DMS Fleet Advisor でこれらの認証情報を使用します。

DMS Fleet Advisor とデータコレクターが Amazon S3 にアクセスするための IAM ロールを作成するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/iam/> で IAM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで Roles (ロール) を選択してください。
3. [ロールの作成] を選択してください。
4. [信頼されたエンティティを選択] ページの [信頼されたエンティティタイプ] では、AWS [サービス] を選択します。他の AWS サービスのユースケースでは、DMS を選択します。
5. [DMS] チェックボックスをオンにして、[次へ] をクリックします。
6. [許可を追加] ページで、[FleetAdvisorS3Policy] を選択します。[次へ] を選択します。
7. [名前、確認、および作成] ページで、[ロール名] に **FleetAdvisorS3Role** と入力して、[ロールの作成] をクリックします。

8. [ロール] ページの [ロール名] には、**FleetAdvisorS3Role** と入力します。[FleetAdvisorS3Role] を選択します。
9. [FleetAdvisorS3Role] ページで、[信頼関係] タブをクリックします。[Edit trust policy] (信頼ポリシーを編集) を選択します。
10. [信頼ポリシーを編集] ページで、次の JSON コードをエディタに貼り付けて、既存のテキストを置き換えます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "dms.amazonaws.com",
          "dms-fleet-advisor.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

前述のポリシーは、AWS DMS が Amazon S3 バケットから収集されたデータをインポートするために使用するサービスにアクセス `sts:AssumeRole` 許可を付与します。

11. [ポリシーの更新] を選択してください。

DMS Fleet Advisor サービスにリンクされたロールを作成する

DMS Fleet Advisor は、サービスにリンクされたロールを使用して、AWS アカウントアカウントの Amazon CloudWatch メトリクスを管理します。DMS Fleet Advisor は、このようなサービスにリンクされたロールを使用して、収集したデータベースのパフォーマンスメトリクスをユーザーに代わって CloudWatch に公開します。

DMS Fleet Advisor のサービスにリンクされたロールを作成するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/iam/> で IAM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで Roles (ロール) を選択してください。続いて、[Create role (ロールの作成)] を選択します。
3. [信頼できるエンティティタイプ] で、[AWS サービス] を選択してください。
4. 他のサービスのユースケースについては AWS 、 DMS – Fleet Advisor を選択します。
5. [DMS – Fleet Advisor] チェックボックスをオンにして、[次へ] をクリックします。
6. [アクセス許可を追加] ページで [次へ] を選択してください。
7. [名前、確認、および作成] ページで、[ロールの作成] をクリックしてください。

または、このサービスにリンクされたロールを AWS API または CLI AWS から作成することもできます。詳細については、「[Fleet Advisor AWS DMS のサービスにリンクされたロールの作成](#)」を参照してください。

DMS Fleet Advisor のサービスにリンクされたロールを作成すると、ターゲットレコメンデーションにソースデータベースのパフォーマンスメトリクスが表示されます。また、これらのメトリクスは CloudWatch アカウントでも確認できます。詳細については、「[ターゲットレコメンデーション](#)」を参照してください。

DMS Fleet Advisor のサービスにリンクされたロールに必要な IAM ポリシーを作成するには

サービスリンクロールを作成するために最低限必要なアクセス許可は

DMSFleetAdvisorCreateServiceLinkedRolePolicy ポリシーで指定します。サービスリンクロールを作成できない場合は、この IAM ポリシーをアカウントで作成します。

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/iam/> で IAM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、ポリシー を選択してください。
3. [Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。
4. [ポリシーの作成] ページで、[JSON] タブをクリックします。
5. 次の JSON コードをエディタに貼り付けて、サンプルコードを置き換えます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/dms-fleet-advisor.amazonaws.com/AWSServiceRoleForDMSFleetAdvisor*",
      "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "dms-fleet-advisor.amazonaws.com"}}
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/dms-fleet-advisor.amazonaws.com/AWSServiceRoleForDMSFleetAdvisor*"
    }
  ]
}
```

6. [次へ: タグ]、[次へ: 確認] の順に選択します。
7. [名前*] には **DMSFleetAdvisorCreateServiceLinkedRolePolicy** と入力して、[ポリシーを作成] をクリックします。

これで、このポリシーを使用して DMS Fleet Advisor のサービスにリンクされたロールを作成できるようになりました。

AWS DMS Fleet Advisor のデータベースユーザーの作成

Important

サポート終了通知: 2026 年 5 月 20 日に、AWS は AWS Database Migration Service Fleet Advisor のサポートを終了します。2026 年 5 月 20 日以降、AWS DMS Fleet Advisor コン

ソールまたは AWS DMS Fleet Advisor リソースにアクセスできなくなります。詳細については、「[AWS DMS Fleet Advisor end of support](#)」を参照してください。

このセクションでは、DMS データコレクターに必要な最小限の権限を持つソースデータベースのユーザーを作成する方法について説明します。

このセクションは、以下のトピックで構成されます。

- [AWS DMS Fleet Advisor でのデータベースユーザーの使用](#)
- [MySQL でのデータベースユーザーの作成](#)
- [Oracle でのデータベースユーザーの作成](#)
- [PostgreSQL でのデータベースユーザーの作成](#)
- [Microsoft SQL Server でのデータベースユーザーの作成](#)
- [データベースユーザーの削除](#)

AWS DMS Fleet Advisor でのデータベースユーザーの使用

DMS データコレクターでは、root 以外のデータベースユーザーを使用できます。データベースをインベントリに追加した後、データコレクターを実行する前に、ユーザー名とパスワードを指定します。インベントリへのデータベースの追加の詳細については、「[でモニタリング対象オブジェクトを管理する AWS DMS](#)」を参照してください。

DMS データコレクターの使用を終えたら、作成したデータベースユーザーは削除できます。詳細については、「[データベースユーザーの削除](#)」を参照してください。

Important

次の例では、`{your_user_name}` を、データベース用に作成したデータベースユーザー名に置き換えます。その後、`{your_password}` を安全なパスワードに置き換えます。

MySQL でのデータベースユーザーの作成

MySQL ソースデータベースでデータベースユーザーを作成するには、次のスクリプトを使用します。MySQL データベースのバージョンに応じて、GRANT ステートメントのいずれかのバージョンを必ず残します。

```

CREATE USER {your_user_name} identified BY '{your_password}';

GRANT PROCESS ON *.* TO {your_user_name};
GRANT REFERENCES ON *.* TO {your_user_name};
GRANT TRIGGER ON *.* TO {your_user_name};
GRANT EXECUTE ON *.* TO {your_user_name};

# For MySQL versions lower than 8.0, use the following statement.
GRANT SELECT, CREATE TEMPORARY TABLES ON `temp`.* TO {your_user_name};

# For MySQL versions 8.0 and higher, use the following statement.
GRANT SELECT, CREATE TEMPORARY TABLES ON `mysql`.* TO {your_user_name};

GRANT SELECT ON performance_schema.* TO {your_user_name};

SELECT
IF(round(Value1 + Value2 / 100 + Value3 / 10000, 4) > 5.0129, 'GRANT EVENT ON *.*
  TO {your_user_name};', 'SELECT ''Events are not applicable'';') sql_statement
INTO @stringStatement
FROM (
  SELECT
    substring_index(ver, '.', 1) value1,
    substring_index(substring_index(ver, '.', 2), '.', - 1) value2,
    substring_index(ver, '.', - 1) value3
  FROM (
    SELECT
      IF((@@version regexp '^[0-9\.]+') != 0, @@innodb_version, @@version) AS ver
    FROM dual
  ) vercase
) v;

PREPARE sqlStatement FROM @stringStatement;
SET @stringStatement := NULL;
EXECUTE sqlStatement;
DEALLOCATE PREPARE sqlStatement;

```

Oracle でのデータベースユーザーの作成

Oracle ソースデータベースでデータベースユーザーを作成するには、次のスクリプトを使用します。

この SQL スクリプトを実行するには、SYSDBA 権限を使用して Oracle データベースに接続します。この SQL スクリプトを実行した後、このスクリプトで作成したユーザーの認証情報を使用してデータベースに接続します。DMS データコレクターの実行にもこのユーザーの認証情報を使用します。

次のスクリプトは、Oracle マルチテナントコンテナデータベース (CDB) のユーザー名に C## プレフィックスを追加します。

```
CREATE USER {your_user_name} IDENTIFIED BY "{your_password}";
GRANT CREATE SESSION TO {your_user_name};
GRANT SELECT ANY DICTIONARY TO {your_user_name};
GRANT SELECT ON DBA_WM_SYS_PRIVS TO {your_user_name};
BEGIN
  DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.CREATE_ACL(
    acl => UPPER('{your_user_name}') || '_Connect_Access.xml',
    description => 'Connect Network',
    principal => UPPER('{your_user_name}'),
    is_grant => TRUE,
    privilege => 'resolve',
    start_date => NULL,
    end_date => NULL);

  DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.ASSIGN_ACL(
    acl => UPPER('{your_user_name}') || '_Connect_Access.xml',
    host => '*',
    lower_port => NULL,
    upper_port => NULL);
END;
```

PostgreSQL でのデータベースユーザーの作成

PostgreSQL ソースデータベースでデータベースユーザーを作成するには、次のスクリプトを使用します。

```
CREATE USER "{your_user_name}" WITH LOGIN PASSWORD '{your_password}';
GRANT pg_read_all_settings TO "{your_user_name}";

-- For PostgreSQL versions 10 and higher, add the following statement.
GRANT EXECUTE ON FUNCTION pg_ls_waldir() TO "{your_user_name}";
```


Microsoft SQL Server でのデータベースユーザーの作成

Microsoft SQL Server ソースデータベースでデータベースユーザーを作成するには、次のスクリプトを使用します。

```
USE master
GO

IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.sql_logins WHERE name = N'{your_user_name}')

CREATE LOGIN [{your_user_name}] WITH PASSWORD=N'{your_password}',
    DEFAULT_DATABASE=[master], DEFAULT_LANGUAGE=[us_english], CHECK_EXPIRATION=OFF,
    CHECK_POLICY=OFF

GO

GRANT VIEW SERVER STATE TO [{your_user_name}]

GRANT VIEW ANY DEFINITION TO [{your_user_name}]

GRANT VIEW ANY DATABASE TO [{your_user_name}]

IF LEFT(CONVERT(SYSNAME,SERVERPROPERTY('ProductVersion')), CHARINDEX('.',
    CONVERT(SYSNAME,SERVERPROPERTY('ProductVersion')), 0)-1) >= 12
EXECUTE('GRANT CONNECT ANY DATABASE TO [{your_user_name}]')

DECLARE @dbname VARCHAR(100)
DECLARE @statement NVARCHAR(max)

DECLARE db_cursor CURSOR
LOCAL FAST_FORWARD
FOR
SELECT
name
FROM MASTER.sys.databases
WHERE state = 0
AND is_read_only = 0
    OPEN db_cursor
    FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @dbname
    WHILE @@FETCH_STATUS = 0
    BEGIN

        SELECT @statement = 'USE ' + quotename(@dbname) + ';' + ' '
```

```
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.syslogins WHERE name = '{your_user_name}') OR NOT
EXISTS (SELECT * FROM sys.sysusers WHERE name = '{your_user_name}')
CREATE USER [{your_user_name}] FOR LOGIN [{your_user_name}];

EXECUTE sp_addrolemember N'db_datareader', [{your_user_name}]

BEGIN TRY
EXECUTE sp_executesql @statement
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @err NVARCHAR(255)

SET @err = error_message()

PRINT @dbname
PRINT @err
END CATCH

FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @dbname
END
CLOSE db_cursor
DEALLOCATE db_cursor

USE msdb
GO

GRANT EXECUTE ON dbo.agent_datetime TO [{your_user_name}]
```

データベースユーザーの削除

データ収集タスクをすべて完了したら、DMS データコレクター用に作成したデータベースユーザーを削除できます。次のスクリプトを使用して、最小限の権限を持つユーザーをデータベースから削除できます。

MySQL データベースからユーザーを削除するには、次のスクリプトを実行します。

```
DROP USER IF EXISTS "{your_user_name}";
```

Oracle データベースからユーザーを削除するには、次のスクリプトを実行します。

```
DECLARE
-- Input parameters, please set correct value
```

```

cnst$user_name CONSTANT VARCHAR2(255) DEFAULT '{your_user_name}';

-- System variables, please, don't change
var$is_exists INTEGER DEFAULT 0;
BEGIN
SELECT COUNT(hal.acl) INTO var$is_exists
FROM dba_host_acls hal
WHERE hal.acl LIKE '%' || UPPER(cnst$user_name) || '_Connect_Access.xml';
IF var$is_exists > 0 THEN
DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.DROP_ACL(
    acl => UPPER(cnst$user_name) || '_Connect_Access.xml');
END IF;
SELECT COUNT usr.username) INTO var$is_exists
FROM all_users usr
WHERE usr.username = UPPER(cnst$user_name);
IF var$is_exists > 0 THEN
EXECUTE IMMEDIATE 'DROP USER ' || cnst$user_name || ' CASCADE';
END IF;
END;

```

PostgreSQL データベースからユーザーを削除するには、次のスクリプトを実行します。

```

DROP USER IF EXISTS "{your_user_name}";

```

SQL Server データベースからユーザーを削除するには、次のスクリプトを実行します。

```

USE msdb
GO

REVOKE EXECUTE ON dbo.agent_datetime TO [{your_user_name}]

USE master
GO

DECLARE @dbname VARCHAR(100)
DECLARE @statement NVARCHAR(max)

DECLARE db_cursor CURSOR
LOCAL FAST_FORWARD
FOR
SELECT
name
FROM MASTER.sys.databases

```

```
WHERE state = 0
AND is_read_only = 0
OPEN db_cursor
FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @dbname
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN

SELECT @statement = 'USE ' + quotename(@dbname) + ';'+ '
EXECUTE sp_droprolemember N'db_datareader', [{your_user_name}]

IF EXISTS (SELECT * FROM sys.syslogins WHERE name = ''{your_user_name}'')
OR EXISTS (SELECT * FROM sys.sysusers WHERE name = ''{your_user_name}'')
DROP USER [{your_user_name}];'

BEGIN TRY
EXECUTE sp_executesql @statement
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @err NVARCHAR(255)

SET @err = error_message()

PRINT @dbname
PRINT @err
END CATCH

FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @dbname
END
CLOSE db_cursor
DEALLOCATE db_cursor

GO

IF EXISTS (SELECT * FROM sys.sql_logins WHERE name = N'{your_user_name}')
DROP LOGIN [{your_user_name}] -- Use for SQL login

GO
```

でデータコレクターを使用して移行するデータベースを検出する AWS DMS

Important

サポート終了通知: 2026 年 5 月 20 日に、AWS は AWS Database Migration Service Fleet Advisor のサポートを終了します。2026 年 5 月 20 日以降、Fleet AWS DMS Advisor コンソールまたは AWS DMS Fleet Advisor リソースにアクセスできなくなります。詳細については、「[AWS DMS Fleet Advisor のサポート終了](#)」を参照してください。

ソースデータインフラストラクチャを検出するには、[AWS Application Discovery Service エージェントレスコレクター](#)または AWS DMS データコレクターのいずれかを使用できます。ADS Agentless Collector は、サーバープロファイル情報 (例: OS、CPU 数、RAM 量)、データベースメタデータ、使用率メトリクスなど、オンプレミス環境に関する情報をエージェントレス方式で収集するオンプレミスアプリケーションです。Agentless Collector は、Open Virtualization Archive (OVA) ファイルを使用して VMware vCenter Server 環境に仮想マシン (VM) としてインストールします。An AWS DMS data collector は、ローカル環境にインストールする Windows アプリケーションです。このアプリケーションは、データ環境に接続してオンプレミスのデータベースと分析サーバーからメタデータとパフォーマンスメトリクスを収集します。ADS Agentless Collector または DMS データコレクターを通じてデータベースメタデータとパフォーマンスメトリクスが収集されると、DMS Fleet Advisor は、AWS クラウドに移行できるサーバー、データベース、スキーマのインベントリを構築します。

DMS データコレクターは、.NET ライブラリ、コネクタ、およびデータプロバイダーを使用してソースデータベースに接続し、データベースの検出とデータ収集を行う Windows アプリケーションです。

DMS データコレクターは Windows で実行されます。ただし、DMS データコレクターは、実行されている OS サーバーの種類を問わず、サポート対象のすべてのデータベースベンダーからデータを収集できます。

DMS データコレクターは TLS 暗号化で保護された RTPS プロトコルを使用して DMS Fleet Advisor との安全な接続を確立します。そのため、送信中のデータはデフォルトで暗号化されます。

AWS DMS には、用に作成できるデータコレクターの最大数があります AWS アカウント。AWS DMS サービスクォータの詳細については、次のセクションを参照してください [のクォータAWS Database Migration Service](#)。

トピック

- [DMS データコレクターのアクセス許可](#)
- [Fleet Advisor AWS DMS 用のデータコレクターの作成](#)
- [でのデータコレクターのインストールと設定 AWS DMS](#)
- [でモニタリングする OS サーバーとデータベースサーバーの検出 AWS DMS](#)
- [でモニタリング対象オブジェクトを管理する AWS DMS](#)
- [Fleet Advisor での AWS DMS SSL の使用](#)
- [Fleet AWS DMS Advisor のデータ収集](#)
- [DMS データコレクターのトラブルシューティング](#)

DMS データコレクターのアクセス許可

DMS データコレクターのために作成するデータベースユーザーには、読み取りアクセス許可が必要です。ただし、場合によっては、データベースユーザーに EXECUTE 権限が必要となることがあります。詳細については、「[AWS DMS Fleet Advisor のデータベースユーザーの作成](#)」を参照してください。

DMS データコレクターには、検出スクリプトを実行するために、追加のアクセス許可が必要です。

- OS を検出する場合、DMS データコレクターには、ドメインサーバーが LDAP プロトコルを使用してリクエストを実行するための認証情報が必要です。
- Linux でデータベースを検出する場合、DMS データコレクターには sudo SSH 権限が付与された認証情報が必要です。また、リモート SSH スクリプトの実行を許可するように Linux サーバーを設定する必要があります。
- Windows でデータベースを検出する場合は、DMS データコレクターが Windows Management Instrumentation (WMI) と WMI Query Language (WQL) クエリを実行してレジストリを読み取るための権限が付与された認証情報が必要です。また、リモート WMI、WQL、PowerShell スクリプトの実行を許可するように Windows サーバーを設定する必要があります。

Fleet Advisor AWS DMS 用のデータコレクターの作成

Important

サポート終了通知: 2026 年 5 月 20 日に、AWS は AWS Database Migration Service Fleet Advisor のサポートを終了します。2026 年 5 月 20 日以降、Fleet AWS DMS Advisor コン

ソールまたは AWS DMS Fleet Advisor リソースにアクセスできなくなります。詳細については、「[AWS DMS Fleet Advisor end of support](#)」を参照してください。

DMS データコレクターを作成してダウンロードする方法を説明します。

データコレクターを作成する前に、IAM コンソールで DMS Fleet Advisor のためにサービスにリンクされたロールを作成します。このロールを使用して、プリンシパルは Amazon CloudWatch にメトリクスのデータポイントを公開できます。DMS Fleet Advisor はこのロールを使用してデータベースメトリクスを含むグラフを表示します。詳細については、「[Fleet Advisor AWS DMS のサービスにリンクされたロールの作成](#)」を参照してください。

データコレクターを作成してダウンロードするには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。

DMS Fleet Advisor を使用するリージョンを選択します。

2. ナビゲーションペインで、[検出] の下にある [データコレクター] を選択します。[Data collectors] (データコレクター) ページが開きます。
3. [Create data collector] (データコレクターの作成) を選択します。[Create data collector] (データコレクターの作成) ページが開きます。

DMS > Discover: Data collectors > Create data collector

Create data collector [Info](#)

Create a data collector to identify servers, databases, and schemas on a network. After the data collector is created, you're prompted to register it by downloading and installing a local collector.

 You can create a maximum of 10 data collectors. [Learn more](#) 

General configuration

Name

Can have only Unicode letters, digits, white space, or one of the symbols in parentheses: `_.:/=+-@()`. Maximum of 60 characters.

Description - *optional*

Provide a description of the data collector purpose, environment, or network to help you identify it in the future.

Can have only Unicode letters, digits, white space, or one of the symbols in parentheses: `_.:/=+-@()`. Maximum of 255 characters.

Connectivity [Info](#)

Amazon S3 bucket

Choose or create an Amazon S3 bucket to store collected metadata. Ensure this bucket is the currently selected region.

[View](#) [Browse S3](#)

To create a bucket role, go to [S3](#) 

IAM role

Choose or create an IAM role that grants AWS DMS permissions to access the specified S3 bucket.

To create an IAM role, go to [IAM console](#) 

[Cancel](#)[Create data collector](#)

4. [一般的な設定] セクションの [名前] にデータコレクター名を入力します。

5. [Connectivity] (接続) セクションで、[Browse S3] (S3 を参照) を選択します。表示されたリストから事前設定した Amazon S3 バケットを選択します。

AWS DMS は、DMS Fleet Advisor インベントリメタデータをこの S3 バケットに保存します。Amazon S3 バケットが、Fleet AWS DMS Advisor が現在実行されている AWS リージョンのと同じ であることを確認します。

 Note

DMS Fleet Advisor は SSE-S3 で暗号化されたバケットのみをサポートします。

6. IAM ロールのリストで表示されるリストから事前設定した IAM ロールを選択します。このロールは、指定された Amazon S3 バケットにアクセスするためのアクセス AWS DMS 許可を付与します。
7. [Create data collector] (データコレクターの作成) を選択します。[データコレクター] ページが開き、作成したデータコレクターがリストに表示されます。

最初のデータコレクターを作成すると、 は、データをフォーマットし、DMS Fleet Advisor で使用する属性を保存する Amazon S3 バケット内の環境 AWS DMS を設定します。

8. 情報バナーの [ローカルコレクターをダウンロード] をクリックして、新たに作成したデータコレクターをダウンロードします。ダウンロード中であることを知らせるメッセージが表示されます。ダウンロードが完了すると、AWS_DMS_Collector_Installer_ *version_number* .msi ファイルにアクセスできます。

これで、DMS データコレクターをクライアントにインストールできます。詳細については、「[でのデータコレクターのインストールと設定 AWS DMS](#)」を参照してください。

でのデータコレクターのインストールと設定 AWS DMS

 Important

サポート終了通知: 2026 年 5 月 20 日に、AWS は AWS Database Migration Service Fleet Advisor のサポートを終了します。2026 年 5 月 20 日以降、Fleet AWS DMS Advisor コンソールまたは AWS DMS Fleet Advisor リソースにアクセスできなくなります。詳細については、「[AWS DMS Fleet Advisor end of support](#)」を参照してください。

DMS データコレクターのインストール方法、データ転送認証情報の指定方法、プロジェクトに LDAP サーバーを追加する方法について説明します。

次の表は、DMS データコレクターをインストールするためのハードウェア要件とソフトウェア要件について説明しています。

最小	推奨
プロセッサ : CPU ベンチマークスコアが 8,000 を超える 2 コア	プロセッサ : CPU ベンチマークスコアが 11,000 を超える 4 コア
RAM: 8 GB	RAM: 16 GB
ハードドライブ容量: 256 GB	ハードドライブ容量: 512 GB
オペレーティングシステム: Microsoft Windows Server 2012以降	オペレーティングシステム: Windows Server 2016以降

ネットワーク上のクライアントにデータコレクターをインストールするには

1. MSI インストーラを実行します。AWS DMS Fleet Advisor コレクタ セットアップ ウィザード ページが表示されます。
2. [Next] (次へ) を選択します。[End-user license agreement] (エンドユーザーライセンス契約) が表示されます。
3. [End-user license agreement] (エンドユーザーライセンス契約) を読み、同意します。
4. [次へ] を選択します。[Destination folder] (送信先フォルダ) ページが表示されます。
5. [次へ] をクリックして、データコレクターをデフォルトディレクトリにインストールします。

または[Change] (変更) をクリックして、別のインストールディレクトリを入力します。次いで、[次へ] を選択します。

6. [Desktop shortcut] (デスクトップショートカット) ページで、デスクトップにアイコンをインストールするためのボックスを選択します。
7. [インストール] を選択します。データコレクターが選択したディレクトリにインストールされます。
8. Completed DMS Collector Setup Wizard ページで、Launch AWS DMS Collector を選択し、Finish を選択します。

DMS データコレクターは、.NET ライブラリ、コネクタ、データプロバイダーを使用してソースデータベースに接続します。DMS データコレクターインストーラは、サーバー上のサポート対象のすべてのデータベースに必要なソフトウェアを自動的にインストールします。

インストール後は、アドレスに **http://localhost:11000/** を入力してブラウザからデータコレクターを実行できます。または、Microsoft Windows の [スタート] メニューのプログラムリストで [AWS DMS コレクター] を選択して実行することもできます。DMS データコレクターを初めて実行する際は、認証情報を設定するように求められます。データコレクターにサインインするためのユーザー名とパスワードを作成します。

DMS データコレクターのホームページには、次のステータス条件など、メタデータ収集の準備と実行に関する情報が表示されます。

- データ収集のステータスと健全性。
- データコレクターがデータを転送 AWS DMS できるように、Amazon S3 バケットとへのアクセス性 AWS DMS。
- インストールされているデータベース ドライバへのコネクティビティ。
- 初期ディスカバリを実行するための LDAP サーバーの認証情報。

The screenshot shows the AWS DMS Collector web interface. The top navigation bar includes the AWS logo, 'DMS Collector', and a 'Sign out' link. A left sidebar contains icons for Home, Settings, Logs, and Help. The main content area is divided into three panels: 'Data collection' (Status: Running, Health: 100%), 'Data forwarding' (Name: new-data-collector, Access to Amazon S3: Yes, Access to AWS DMS: Yes, Last uploaded: 31-01-2023 11:43:30, with a 'Configure forwarding' button), and 'Software check (4/4)' (listing connectors for Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, and PostgreSQL, all with 'Passed' status). Below these is the 'LDAP servers configuration' section, which includes a '+ Server' button and a table with columns for 'LDAP server host name', 'User name', and 'Connection status'. The table contains one entry: 'dc01.dbm.local', 'shareduser', and 'Passed'.

LDAP server host name	User name	Connection status
dc01.dbm.local	shareduser	Passed

DMS データコレクターは LDAP ディレクトリを使用して、ネットワーク内のマシンとデータベースサーバーに関する情報を収集します。Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) は、オープン標準のアプリケーションプロトコルです。これは、IP ネットワーク経由で分散ディレクトリ情報サー

ビスにアクセスして維持するために使用されます。システムのインフラストラクチャに関する情報を検出するために、既存の LDAP サーバーをデータコレクターのプロジェクトに追加できます。そのためには、[+サーバー] オプションをクリックして、ドメインコントローラーの完全修飾ドメイン名 (FQDN) と認証情報を指定します。サーバーを追加した後、接続チェックで検証します。検出プロセスの開始方法については、「[でモニタリングする OS サーバーとデータベースサーバーの検出 AWS DMS](#)」を参照してください。

データ転送のための認証情報の設定

データコレクターをインストールしたら、このアプリケーションが収集したデータを AWS DMS Fleet Advisor に送信できることを確認します。

Fleet Advisor AWS DMS でデータ転送用の認証情報を設定するには

1. DMS データコレクターのホームページの [Data forwarding] セクションで、[Configure forwarding] をクリックします。[Configure credentials for data forwarding] ダイアログボックスが開きます。
2. DMS Fleet Advisor を使用する AWS リージョン を選択します。
3. 前のタスクで IAM リソースを作成した際に取得した AWS アクセスキー ID と AWS シークレットアクセスキー を入力します。詳細については、「[IAM リソースを作成する](#)」を参照してください。
4. [Browse data collectors] をクリックします。

指定したリージョンでデータコレクターをまだ作成していない場合は、先に進む前にデータコレクターを作成します。詳細については、「[データコレクターの作成](#)」を参照してください。

5. [Choose data collector] ウィンドウのリストでデータコレクターを選択して、[選択] をクリックします。
6. [Configure credentials for data forwarding] ダイアログボックスで、[保存] をクリックします。

[DMS コレクター] ホームページの [Data forwarding] カードで、[Access to Amazon S3] と [Access to AWS DMS] のステータスが [はい] であることを確認します。

[Amazon S3 へのアクセス] または [AWS DMSへのアクセス] のステータスが [いいえ] と表示されている場合は、Amazon S3 と DMS Fleet Advisor にアクセスするための IAM リソースが作成済みであるかどうかを確認します。必要なアクセス許可すべてを付与したこれらの IAM リソースを作成した後、もう一度データ転送を設定します。詳細については、「[IAM リソースを作成する](#)」を参照してください。

でモニタリングする OS サーバーとデータベースサーバーの検出 AWS DMS

Important

サポート終了通知: 2026 年 5 月 20 日に、AWS は AWS Database Migration Service Fleet Advisor のサポートを終了します。2026 年 5 月 20 日以降、Fleet AWS DMS Advisor コンソールまたは AWS DMS Fleet Advisor リソースにアクセスできなくなります。詳細については、「[AWS DMS Fleet Advisor end of support](#)」を参照してください。

DMS データコレクターを使用して、ネットワーク内のすべての利用可能なサーバーを検索して一覧表示できます。ネットワーク内の利用可能なデータベースサーバーをすべて検出することをお勧めしますが、必須ではありません。さらにデータを収集するために、必要に応じて、サーバーを手動で追加したり、サーバーのリストをアップロードしたりすることもできます。サーバーのリストを手動で追加する方法の詳細については、「[モニタリング対象オブジェクトの管理](#)」を参照してください。

これらのサーバー上のデータベースを検出する前に、すべてのオペレーティングシステム (OS) サーバーを検出することをお勧めします。OS サーバーを検出するには、リモート PowerShell、Secure Shell (SSH)、Windows Management Instrumentation (WMI) のスクリプトとコマンドを実行するためのアクセス許可と、Windows レジストリへのアクセス許可が必要です。ネットワーク内のデータベースサーバーを検出して、データベースサーバーからメタデータを収集するには、リモートデータベース接続に対する読み取り専用の管理者権限が必要です。検出を続行する前に、LDAP サーバーの追加が完了していることを確認します。詳細については、「[データ転送のための認証情報の設定](#)」を参照してください。

DMS データコレクターの使用を開始するには、次のタスクを実行します。

- ネットワーク内のすべての OS サーバーを検出する。
- 特定の OS サーバーをモニタリング対象のオブジェクトとして追加する。
- モニタリング対象の OS サーバーの接続を確認します。
- OS サーバー上で実行されている Microsoft SQL Server、MySQL、Oracle、PostgreSQL データベースを検出する。
- データ収集するデータベースサーバーを追加する。
- モニタリング対象のデータベースへの接続を確認します。

モニタリングできるネットワーク内の OS サーバーを検出するには

1. DMS データコレクターのナビゲーションペインで、[検出] を選択します。ナビゲーション ペインを表示するには、DMS データコレクターのホームページの左上隅にあるメニューアイコンをクリックします。

[Discovery] (検出) ページが開きます。

2. [OS サーバー] タブが選択されていることを確認して、[検出の実行] をクリックします。[Discovery parameters] (検出パラメータ) ダイアログボックスが表示されます。
3. ネットワークのスキャンに使用する LDAP サーバーを入力します。
4. [Run discovery] (検出の実行) を選択します。このページには、データベースの実行状況を問わず、ネットワーク内で検出されたすべての OS サーバーのリストが表示されます。

オペレーティングシステム (OS) サーバー上のデータベースの検出を実行する前に、すべてのオペレーティングシステム (OS) サーバーの検出を実行しておくことをお勧めします。認証情報を使用することで、まずホストサーバーの検出が可能になり、次にホストサーバーに配置されたデータベースの検出が可能になるため、OS サーバー上のデータベースの検出を実行する前に、まず OS サーバーを検出します。LDAP サーバーがネットワーク内の OS サーバーを検索するために使用する認証情報は、特定の OS サーバー上のデータベースの検出に必要な認証情報とは異なる場合がありますことに注意します。このため、モニタリング対象オブジェクトに OS サーバーを追加して、認証情報を確認して必要に応じて修正し、接続を確認してから次に進むことをお勧めします。

ネットワーク内で検出された OS サーバーのリストで、モニタリング対象オブジェクトに追加するサーバーを選択できるようになりました。

モニタリングするオブジェクトとして OS サーバーを選択するには

1. [Discovery] (検出) ページで、[OS servers] (OS サーバー) タブを選択します。
2. 画面の検出された OS サーバーのリストで、モニタリングする各サーバーの横にあるチェックボックスをオンにします。
3. [Add to monitored objects] (モニタリング対象オブジェクトへの追加) を選択します。

モニタリングして接続を検証する OS サーバーのリストは、[Monitor objects] ページで確認できます。

モニタリングする選択した OS サーバーの接続を確認するには

1. DMS データコレクターのナビゲーションペインで、[Monitored objects] を選択します。
2. [Monitored objects] ページで、[OS サーバー] タブをクリックします。監視対象の検出された OS サーバのリストが表示されます。
3. 列の上部にあるチェックボックスをオンにして、リストされているすべての OS サーバーを選択します。
4. [アクション] をクリックして、[Verify connection] を選択します。サーバーオブジェクトごとに、[Connections status] の結果を確認します。
5. 接続ステータスが 成功 以外のサーバーを選択します。次に、[アクション] をクリックして、[編集] を選択します。[Edit server] ダイアログボックスが開きます。
6. 情報が正しいことを確認するか、必要に応じて編集します。完了したら、[保存] を選択します。[Override credentials] (認証情報の) ダイアログボックスが開きます。
7. [Overwrite] (上書き) を選択します。DMS データコレクターが各接続のステータスを検証して、成功 として更新します。

これでモニタリング対象として選択したサーバーにあるデータベースを検出できます。

サーバー上で実行されているデータベースを検出する

1. DMS データコレクターのナビゲーションペインで、[検出] を選択します。
2. [Database servers] (データベースサーバー) タブをクリックし、[Run discovery] (検出の実行) を選択します。[検出パラメータ] ダイアログボックスが開きます。
3. [検出パラメータ] ダイアログボックスの [Discovery by] で、[Monitored objects] を選択します。[サーバー] では、データベースの検出を実行する OS サーバーを選択します。
4. [Run discovery] (検出の実行) を選択します。このページには、モニタリング対象として選択した OS サーバー上のすべてのデータベースのリストが表示されます。

監視するデータベースの選択に役立つデータベースアドレス、サーバー名、データベース エンジンなどの情報を表示します。

監視するデータベースを選択するには

1. [検出] ページで、[データベースサーバー] タブをクリックします。

2. 画面の検出されたデータベースのリストで、モニタリングするすべてのデータベースの横にあるチェックボックスをオンにします。
3. [Add to monitored objects] (モニタリング対象オブジェクトへの追加) を選択します。

これでモニタリング対象として選択したデータベースへの接続を検証できるようになります。

モニタリング対象データベースへの接続を検証するには

1. DMS データコレクターのナビゲーションペインで、[Monitored objects] を選択します。
2. [Monitored objects] ページで、[データベースサーバー] タブをクリックします。検出されたモニタリング対象のデータベースサーバーのリストが表示されます。
3. 列の上部にあるチェックボックスをオンにして、リストされているすべてのデータベースサーバーを選択します。
4. [アクション] をクリックして、[Verify connection] を選択します。データベースごとに、[Connections status] の結果を確認します。
5. ステータスが未定義 (空白) または [失敗] の接続を選択します。次に、[アクション] をクリックして、[編集] を選択します。[Edit monitored objects] (モニタリング対象オブジェクトの編集) ダイアログボックスが開きます。
6. [ログイン] と [パスワード] の認証情報を入力して、[保存] をクリックします。[Change credentials] ダイアログボックスが開きます。
7. [Overwrite] (上書き) を選択します。DMS データコレクターが各接続のステータスを検証して、成功として更新します。

モニタリング対象 OS サーバーおよびデータベースを検出した後、モニタリング対象オブジェクトを管理するためのアクションを実行することもできます。

でモニタリング対象オブジェクトを管理する AWS DMS

Important

サポート終了通知: 2026 年 5 月 20 日に、AWS は AWS Database Migration Service Fleet Advisor のサポートを終了します。2026 年 5 月 20 日以降、Fleet AWS DMS Advisor コンソールまたは AWS DMS Fleet Advisor リソースにアクセスできなくなります。詳細については、「[AWS DMS Fleet Advisor end of support](#)」を参照してください。

[OS サーバーとデータベースサーバーの検出](#) の説明に従って、サーバ検出プロセスを実行するときにモニタリングするオブジェクトを選択できます。オペレーティングシステム (OS) サーバーとデータベースサーバーなどのモニタリング対象オブジェクトは、手動でも管理できます。モニタリング対象オブジェクトの管理として、次のアクションを実行できます。

- 新しいモニタリング対象オブジェクトを追加する。
- 既存のオブジェクトを削除する。
- 既存のオブジェクトを編集する。
- モニタリング対象オブジェクトのリストをエクスポートまたはインポートする。
- オブジェクトへの接続をチェックする。
- データ収集を開始する。

たとえば、モニタリング対象のオブジェクトを手動で追加できます。

モニタリングするオブジェクトを手動で追加するには

1. [Monitored objects] ページで、[+サーバー] をクリックします。[Add monitored object] ダイアログボックスが開きます。
2. サーバーに関する情報を追加して、[保存] をクリックします。

また、.csv ファイルを使用して、モニタリングするオブジェクトの大きなリストをインポートすることもできます。オブジェクトのリストを DMS データコレクターにインポートするには、次のとおりの .csv ファイル形式を使用します。

```
Hostname - Hostname or IP address of Monitored Object
Port - TCP port of Monitored Object
Engine: (one of the following)
    • Microsoft SQL Server
    • Microsoft Windows
    • Oracle Database
    • Linux
    • MySQL Server
    • PostgreSQL
Connection type: (one of the following)
    • Login/Password Authentication
    • Windows Authentication
    • Key-Based Authentication
```

```
Domain name:(Windows authentication)
    • Use domain name for the account
User name
Password
```

モニタリングするオブジェクトのリストを含む .csv ファイルをインポートするには

1. [Import] (インポート) を選択します。[Import monitored objects] ページが開きます。
2. インポートする .csv ファイルを参照して、[次へ] をクリックします。

すべてのオブジェクトを表示して、メタデータの収集を開始するオブジェクトを選択できます。

OS サーバーと手動で追加したデータベースの関連付け

DMS Fleet Advisor は、MySQL データベースや PostgreSQL データベースからパフォーマンスメトリクスを直接収集できません。DMS Fleet Advisor は、ターゲットレコメンデーションに必要なメトリクスを収集するために、データベースが実行されている OS メトリクスを利用します。

MySQL データベースと PostgreSQL データベースをモニタリング対象オブジェクトのリストに手動で追加しても、DMS データコレクターはデータベースが実行されている OS サーバーを識別できません。このような問題があるため、MySQL データベースと PostgreSQL データベースは OS サーバーに関連付ける必要があります。

DMS Fleet Advisor が自動的に検出したデータベースについては、OS サーバーを手動で関連付ける必要はありません。

OS サーバーをデータベースに関連付けるには

1. DMS データコレクターのナビゲーションペインで、[Monitored objects] を選択します。
2. [Monitored objects] ページで、[データベースサーバー] タブをクリックします。データベースサーバーのリストが表示されます。
3. 手動で追加した MySQL または PostgreSQL データベースサーバーの横にあるチェックボックスをオンにします。
4. [アクション] をクリックして、[編集] を選択します。[Edit database] ダイアログボックスが開きます。
5. DMS データコレクターが、このデータベースが実行されている OS サーバーをすでに検出している場合は、[Auto detect] をクリックします。DMS データコレクターは SQL スクリプトを実行して、データベースが実行されている OS サーバーを自動的に識別します。その後、DMS デー

タコレクターはこの OS サーバーをデータベースに関連付けます。次の手順をスキップして、編集したデータベース設定を保存します。

DMS データコレクターがデータベースの OS サーバーを自動的に識別できない場合は、適切な認証情報を使用して、データベースへのアクセス許可を指定していることを確認します。OS サーバーは、必要に応じて手動で追加できます。

6. OS サーバーを手動で追加するには、[+Add OS server] をクリックします。[Add host OS server] ダイアログボックスが開きます。

OS サーバーに関する情報を追加して、[保存] をクリックします。

7. [データベースを編集] ダイアログボックスで、[Verify connection] をクリックして、DMS データコレクターが OS サーバーに接続できることを確認します。
8. 接続を検証したら、[保存] をクリックします。

ソースデータベースに関連付けられている OS サーバーを変更すると、DMS Fleet Advisor は更新されたメトリクスを使用してレコメンデーションを生成します。ただし、Amazon CloudWatch チャートにはデータベースサーバーの古いデータが表示されます。CloudWatch チャートの詳細については、「[レコメンデーションの詳細](#)」を参照してください。

Fleet Advisor での AWS DMS SSL の使用

Important

サポート終了通知: 2026 年 5 月 20 日に、AWS は AWS Database Migration Service Fleet Advisor のサポートを終了します。2026 年 5 月 20 日以降、Fleet AWS DMS Advisor コンソールまたは AWS DMS Fleet Advisor リソースにアクセスできなくなります。詳細については、「[AWS DMS Fleet Advisor のサポート終了](#)」を参照してください。

データを保護するために、AWS DMS Fleet Advisor は SSL を使用してデータベースにアクセスできます。

サポートされているデータベース

AWS DMS Fleet Advisor は、SSL を使用した次のデータベースへのアクセスをサポートしています。

- Microsoft SQL Server

- MySQL
- [PostgreSQL]

SSL の設定

SSL を使用してデータベースにアクセスするには、SSL をサポートするようにデータベースサーバーを設定します。詳細については、データベースに関する次のドキュメントを参照してください。

- SQL Server: [Enable encrypted connections to the Database Engine](#)
- MySQL: [Configuring MySQL to Use Encrypted Connections](#)
- PostgreSQL: [Secure TCP/IP Connections with SSL](#)

SSL を使用してデータベースに接続するには、手動でサーバーを追加する際に、[Trust server certificate] と [Use SSL] を選択します。MySQL データベースの場合はカスタム証明書を使用できます。カスタム証明書を使用するには、[CA を確認] チェックボックスをオンにします。サーバーの追加の詳細については、「[モニタリング対象オブジェクトの管理](#)」を参照してください。

SQL Server のサーバー認証局 (CA) 証明書の確認

SQL Server のサーバー認証局 (CA) 証明書を検証する場合は、サーバーを追加する際に [Trust server certificate] の選択を解除します。サーバーが既知の CA を使用しており、その CA がデフォルトで OS にインストールされている場合、検証は正常に機能するはずです。DMS Fleet Advisor がデータベースサーバーに接続できない場合は、データベースサーバーが使用する CA 証明書をインストールします。詳細については、「[クライアントの設定](#)」を参照してください。

Fleet AWS DMS Advisor のデータ収集

Important

サポート終了通知: 2026 年 5 月 20 日に、AWS は AWS Database Migration Service Fleet Advisor のサポートを終了します。2026 年 5 月 20 日以降、Fleet AWS DMS Advisor コンソールまたは AWS DMS Fleet Advisor リソースにアクセスできなくなります。詳細については、「[AWS DMS Fleet Advisor end of support](#)」を参照してください。

データの収集を開始するには、[Monitored objects] ページでオブジェクトを選択して、[Run data collection] をクリックします。DMS データコレクターは、一度に最大 100 のデータベースから収集

できます。また、DMS データコレクターは、最大 8 つの並列スレッドを使用して環境内のデータベースに接続できます。DMS データコレクターは、このような 8 つのスレッドのうちの最大 5 つの並列スレッドを使用して、単一のデータベースインスタンスに接続できます。

Important

データの収集を開始する前に、DMS データコレクターのホームページの [Software check] セクションを確認します。モニタリング対象のすべてのデータベースエンジンのステータスが合格であることを確認します。ステータスが 失敗 のデータベースエンジンがあり、モニタリング対象オブジェクトのリストに対応するエンジンを備えたデータベースサーバーがある場合は、続行する前に問題を解決します。[Software check] セクションにリストされている 失敗 ステータスの横でヒントを確認できます。

DMS データコレクターは、単一実行モードと継続モニタリングモードの 2 つのモードで動作できます。データ収集を開始すると、[Run data collection] ダイアログボックスが開きます。次のいずれかのオプションを選択します。

メタデータとデータベースのキャパシティ

DMS データコレクターは、データベースまたは OS サーバーから情報を収集します。収集する情報には、スキーマ、バージョン、エディション、CPU、メモリ、ディスク容量などがあります。DMS データコレクターは、IOPS、I/O スループット、アクティブなデータベースサーバー接続などのメトリクスも収集、提供します。この情報に基づいて、DMS Fleet Advisor でターゲットレコメンデーションを算出できます。ソースデータベースのプロビジョニングが過剰または不足している場合、ターゲットレコメンデーションも過剰プロビジョニングまたは過小プロビジョニングとなります。

これはデフォルトのオプションです。

メタデータ、データベース容量、リソース使用率

DMS データコレクターは、メタデータとデータベースのキャパシティ情報に加えて、データベースまたは OS サーバーの CPU、メモリ、ディスク容量の実際の使用率のメトリクスを収集します。DMS データコレクターは、IOPS、I/O スループット、アクティブなデータベースサーバー接続などのメトリクスも収集、提供します。提供されるターゲットレコメンデーションは、実際のデータベースのワークロードに基づいているため、より正確となります。

このオプションを選択した場合は、データ収集期間を設定します。データ収集の期間に [Next 7 days] を選択したり、1~60 日の範囲の [カスタム範囲] を設定したりできます。

データ収集が開始されると、[データ収集] ページにリダイレクトされます。このページでは、収集クエリがどのように実行されているかを確認して、進捗をライブモニタリングできます。収集全体のヘルスは、このページまたは DMS データコレクターのホームページで確認できます。全体的なデータ収集の健全性が 100% 未満の場合は、収集関連の問題を修正する必要がある場合があります。

DMS データコレクターを [Metadata and database capacity] モードで実行する場合は、完了したクエリ数を [データ収集] ページで確認できます。

DMS データコレクターを [Metadata, database capacity, and resource utilization] モードで実行する場合は、DMS データコレクターがモニタリングを完了するまでの残り時間を確認できます。

[Data collection] (データ収集) ページでは、オブジェクトの収集ステータスを確認できます。正常に動作していない場合は、発生した問題の数を示すメッセージが表示されます。問題の修正を特定しやすくするために、詳細をチェックできます。次のタブには潜在的な問題の一覧が表示されます：

- [Summary by query] (クエリによるサマリ) — Ping テストのようなテストのステータスを表示します。結果をフィルタリングするには、[Status] (ステータス) 列でロードバランサーの ID をクリックします。[Status] (ステータス) 列にはデータ収集中に発生した障害の数を示すメッセージが表示されます。
- [Summary by a monitored object] (監視対象オブジェクト別のサマリ) — オブジェクトごとの全体的なステータスを表示します。
- [Summary by query type] – SQL、Secure Shell (SSH)、Windows Management Instrumentation (WMI) コールなどの収集クエリタイプのステータスを表示します。
- [Summary by issue] (問題別要約) - 発生した一意の課題をすべて表示し、課題名と各課題が発生した回数を表示します。

Home

Collection

Issues

Help

Data collection

Export to CSV

Collection in progress...

Metadata, database capacity, and resource utilization data are being collected. Make sure you have proper connectivity to OS and database servers.

0 d 23 hr 9 min remains

Stop collection

Summary by query

Summary by monitored object

Summary by query type

Summary by issue

Monitored object add...	Co...	Query name	User name	Engine	Time	Status
10.100.11.241:22	SSH	Linux CPU Stat	dbmuser	Linux	12-01-2023 03:48:30	Complete
10.100.11.241:22	SSH	Linux MemInfo	dbmuser	Linux	12-01-2023 03:48:29	Complete
10.100.11.241:22	SSH	Linux CPU Info	dbmuser	Linux	12-01-2023 02:57:30	Complete
10.100.11.241:5432	Pgsql	AWS RDS Limitations (Database Level)	FA_Collect_User	PostgreSQL	12-01-2023 02:57:29	Complete

Total items: 13

収集結果をエクスポートするには、[Export to CSV] (CSV へエクスポート)。

問題を特定して解決したら、[Start collection] (収集の開始) をクリックし、データ収集プロセスを再実行します。データ収集を実行した後、データコレクターはセキュアな接続を使用して収集したデータを DMS Fleet Advisor インベントリにアップロードします。DMS Fleet Advisor は情報を Amazon S3 バケットに保存します。データ転送の認証情報の設定については、「[データ転送のための認証情報の設定](#)」を参照してください。

Fleet Advisor AWS DMS を使用したキャパシティとリソース使用率のメトリクスの収集

メタデータとパフォーマンスメトリクスは、単一実行と継続的モニタリングの 2 つのモードで収集できます。選択したオプションに応じて、DMS データコレクターはデータ環境内のさまざまなメトリクスを追跡します。単一実行中、DMS データコレクターはデータベースと OS サーバーからのメタデータメトリクスのみを追跡します。継続的モニタリング中、DMS データコレクターはリソースの実際の使用率を追跡します。

AWS DMS は、DMS データコレクターの 1 回の実行中に次のメタデータとメトリクスを収集します。

- OS サーバーの使用可能なメモリ

- OS サーバーの使用可能なストレージ
- データベースのバージョンとエディション
- OS サーバー上の CPU 数
- スキーマの数
- ストアドプロシージャ数
- テーブルの数
- トリガー数
- ビュー数
- スキーマ構造

DMS Fleet Advisor は、上記のメトリクスを使用してデータベースと OS サーバーのインベントリを構築します。DMS Fleet Advisor は、上記のメタデータとメトリクスを使用してソースデータベーススキーマの分析も行います。

DMS Fleet Advisor は、データコレクターの単一の実行中に収集されたメトリクスを使用してターゲットレコメンデーションを生成できます。ただし、この場合、過剰にプロビジョニングされたソースデータベースでは、ターゲットレコメンデーションも過剰プロビジョニングとなります。そのため、AWS クラウド内のリソースのメンテナンスに追加のコストが発生します。ソースデータベースがプロビジョニング不足の場合、ターゲットレコメンデーションもプロビジョニング不足となり、パフォーマンス上の問題が発生する可能性があります。DMS データコレクターのメタデータ、データベースキャパシティ、リソース使用率モードを選択し、継続的なモニタリングを使用してデータを収集することをお勧めします。

AWS DMS は、継続的なモニタリング中に次のメトリクスを収集します。DMS データコレクターは 1～60 日間の範囲で実行できます。

- データベースサーバーの I/O スループット
- データベースサーバーの 1 秒あたりの入出力オペレーション (IOPS)
- OS サーバーが使用する CPU の数
- OS サーバーのメモリ使用状況
- アクティブなデータベースと OS サーバーの接続の数

ターゲットデータベースがパフォーマンスニーズを満たすように、DMS Fleet Advisor は上記のメトリクスを使用して、正確なターゲットレコメンデーションを生成します。これにより、AWS クラウド内のリソースのメンテナンスに追加のコストが発生するのを回避できます。

AWS DMS Fleet Advisor は容量とリソース使用率のメトリクスをどのように収集しますか？

DMS Fleet Advisor は 1 分ごとにパフォーマンスメトリクスを収集します。

Oracle と SQL Server の場合、DMS Fleet Advisor は SQL クエリを実行して、各データベースメトリクスの値をキャプチャします。

MySQL と PostgreSQL の場合、DMS Fleet Advisor は、データベースが実行されている OS サーバーからパフォーマンスメトリクスを収集します。Windows では、DMS Fleet Advisor は WMI Query Language (WQL) スクリプトを実行して、WMI データを受信します。Linux では、DMS Fleet Advisor は OS サーバーのメトリクスをキャプチャするコマンドを実行します。

Important

リモート SQL スクリプトを実行すると、本番稼働用データベースのパフォーマンスに影響が及ぶ可能性があります。ただし、データ収集クエリには計算ロジックは含まれていないため、データ収集プロセスでデータベースリソースの 1% 以上が使用されることはほとんどありません。

データコレクターがメトリクスを収集する際に実行するクエリはすべて確認できます。確認するには、`DMSCollector.Collections.json` ファイルを開きます。このファイルは、データコレクターをインストールしたのと同じフォルダ内の `etc` フォルダにあります。デフォルトのパスは `C:\ProgramData\Amazon\AWS DMS Collector\etc\DMSCollector.Collections.json` です。

DMS データコレクターは、収集したすべてのデータの一時ストレージとしてローカルファイルシステムを使用します。DMS データコレクターは、収集したデータを JSON 形式で保存します。データ転送を設定する前に、ローカルコレクターをオフラインモードで使用して、収集したファイルを手動で確認または検証できます。収集したすべてのファイルは、DMS データコレクターをインストールしたのと同じフォルダ内の `out` フォルダで確認できます。デフォルトのパスは `C:\ProgramData\Amazon\AWS DMS Collector\out` です。

Important

DMS データコレクターをオフラインモードで実行し、収集したデータを 14 日以上サーバーに保存すると、Amazon CloudWatch を使用してこれらのメトリクスを確認することはでき

ません。ただし、DMS Fleet Advisor は引き続きこのデータを使用してレコメンデーションを生成します。CloudWatch チャートの詳細については、「[レコメンデーションの詳細](#)」を参照してください。

収集したデータファイルは、オンラインモードでも確認または検証できます。DMS データコレクターは、DMS データコレクター設定で指定した Amazon S3 バケットにすべてのデータを転送します。

DMS データコレクターを使用して、オンプレミスのデータベースからデータを収集できます。Amazon RDS データベースと Aurora データベースからもデータを収集することができます。ただし、Amazon RDS または Aurora とオンプレミスの DB インスタンスの違いにより、すべての DMS データコレクターがクラウドで正常に実行できるとは限りません。DMS データコレクターは MySQL データベースと PostgreSQL データベースの使用状況メトリクスをホスト OS から収集するため、この方法は Amazon RDS と Aurora では機能しません。

DMS データコレクターのトラブルシューティング

Important

サポート終了通知: 2026 年 5 月 20 日に、AWS は AWS Database Migration Service Fleet Advisor のサポートを終了します。2026 年 5 月 20 日以降、Fleet AWS DMS Advisor コンソールまたは AWS DMS Fleet Advisor リソースにアクセスできなくなります。詳細については、「[AWS DMS Fleet Advisor end of support](#)」を参照してください。

次のリストは、データコレクターでのデータ収集中に特定の問題が発生した場合に実行できるアクションを提供しています。

トピック

- [でのネットワークおよびサーバー接続に関連するデータ収集の問題のトラブルシューティング AWS DMS](#)
- [での Windows Management Instrumentation に関連するデータ収集の問題のトラブルシューティング AWS DMS](#)
- [Windows のウェブページコンポーザに関連するデータ収集の問題のトラブルシューティング](#)
- [での SSL に関連するデータ収集の問題のトラブルシューティング AWS DMS](#)

でのネットワークおよびサーバー接続に関連するデータ収集の問題のトラブルシューティング AWS DMS

Important

サポート終了通知: 2026 年 5 月 20 日、AWS は Fleet Advisor のサポート AWS Database Migration Service を終了します。2026 年 5 月 20 日以降、AWS DMS Fleet Advisor コンソールまたは AWS DMS Fleet Advisor リソースにアクセスできなくなります。詳細については、「[AWS DMS Fleet Advisor end of support](#)」を参照してください。

DMS データコレクターとのネットワークおよびサーバー接続に関連する問題が発生した場合、次のアクションを試みてください。

NET: ping 要求中に例外が発生しました。

コンピュータの名前を調べて、IP アドレスに解決できない状態にあるかどうかを確認します。

たとえば、コンピュータの電源がオフになっているか、ネットワークから切断されているか、または使用停止されているかどうかを確認します。

NET: タイムアウト

受信ファイアウォールルール [File and Printer Sharing (Echo Request - ICMPv4-In)] (ファイルとプリンターの共有 (Echo Request-ICMPv4-In))をオンにします。例:

* Inbound ICMPv4

NET: destinationHostReachable

コンピュータの IP アドレスをチェックします。具体的には、DMS データコレクターを実行しているコンピュータと同じサブネット上にあるか、アドレス解決プロトコル (ARP) リクエストに 응답するかを確認します。

コンピュータが別のサブネット上にある場合、ゲートウェイの IP アドレスをメディア アクセス コントロール (MAC) アドレスに対して解決できません。

また、コンピュータの電源が切れているか、ネットワークから切断されているか、または使用停止されているかどうかをチェックします。

での Windows Management Instrumentation に関連するデータ収集の問題のトラブルシューティング AWS DMS

Important

サポート終了通知: 2026 年 5 月 20 日、AWS は Fleet Advisor のサポート AWS Database Migration Service を終了します。2026 年 5 月 20 日以降、AWS DMS Fleet Advisor コンソールまたは AWS DMS Fleet Advisor リソースにアクセスできなくなります。詳細については、「[AWS DMS Fleet Advisor end of support](#)」を参照してください。

DMS データコレクターで Windows Management Instrumentation に関連する問題が発生した場合、次のアクションを試みてください。

WMI: RPC サーバーは使用できません。(HRESULTからの例外:0x800706ba)

受信ファイアウォール ルール「Windows 管理インストルメンテーション (DCOM—In)」をオンにします。例:

* Inbound TCP/IP at local port 135.

また、受信ファイアウォール ルール「Windows 管理インストルメンテーション (WMI-In)」をオンにします。例:

Windows Server 2008 以降のバージョンについては* Inbound TCP/IP at local port 49152 - 65535。

* Inbound TCP/IP at local port 1025 - 5000 (Windows Server 2003 以前のバージョンの場合)

WMI: アクセスが拒否されました。(HRESULTからの例外:0x80070005 (E_ACCESSDENIED))

次の操作を試してください :

- DMS データコレクターのユーザーを Windows グループ、Distributed COM Users、または Administrators に追加する。
- Windows 管理インストルメンテーションサービスを開始し、スタートアップの種類を [自動] に設定します。
- DMS dデータコレクターのユーザー名が \ 形式であることを確認する。

WMI: アクセス拒否

ルート WMI 名前空間の DMS データコレクターユーザーに「リモートの有効化」アクセス許可を追加します。

詳細設定を使用し、権限が[This namespace and subnamespaces] (この名前空間とサブ名前空間) に適用されていることを確認します。

WMI: コールはメッセージフィルタによってキャンセルされました。(HRESULTからの例外:0x80010002...)

Windows 管理インストルメンテーションサービスを再起動します。

Windows のウェブページコンポーザに関連するデータ収集の問題のトラブルシューティング

Important

サポート終了通知: 2026 年 5 月 20 日、AWS は Fleet Advisor のサポート AWS Database Migration Service を終了します。2026 年 5 月 20 日以降、AWS DMS Fleet Advisor コンソールまたは AWS DMS Fleet Advisor リソースにアクセスできなくなります。詳細については、「[AWS DMS Fleet Advisor end of support](#)」を参照してください。

DMS データコレクターで Windows のウェブページコンポーザに関連する問題が発生した場合、次のアクションを試みてください。

WPC: ネットワークパスが見つかりませんでした

受信ファイアウォールルール「ファイルとプリンタの共有 (SMB—In)」をオンにします。例:

* Inbound TCP/IP at local port 445.

また、リモート レジストリサービスを起動し、起動タイプを [自動] に設定します。

アクセスが拒否されました

DMS データコレクターのユーザーを Performance Monitor Users または管理者グループに追加します。

WPC: カテゴリが存在しません

loader /r を実行して、パフォーマンス カウンター キャッシュを再構築し、コンピュータを再起動します。

Note

AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用してデータを移行する際の問題のトラブルシューティングについては、[「トラブルシューティングと診断サポート」](#)を参照してください。

での SSL に関連するデータ収集の問題のトラブルシューティング AWS DMS

Important

サポート終了通知: 2026 年 5 月 20 日、AWS は Fleet Advisor のサポート AWS Database Migration Service を終了します。2026 年 5 月 20 日以降、AWS DMS Fleet Advisor コンソールまたは AWS DMS Fleet Advisor リソースにアクセスできなくなります。詳細については、「[AWS DMS Fleet Advisor end of support](#)」を参照してください。

DMS データコレクターで SSL に関連する問題が発生した場合、次のアクションを試みてください。

SSL エラー

データベースには安全な SSL 接続が必要です。現在、接続の [CA を確認] と [Use SSL] オプションが有効になっていません。上記のオプションを有効にして、データベースが使用する証明書がローカル OS にインストールされていることを確認します。詳細については、「[SSL の設定](#)」を参照してください。

Fleet Advisor AWS DMS でインベントリを分析に使用する


Important

サポート終了通知: 2026 年 5 月 20 日に、AWS は AWS Database Migration Service Fleet Advisor のサポートを終了します。2026 年 5 月 20 日以降、Fleet AWS DMS Advisor コン

ソースまたは AWS DMS Fleet Advisor リソースにアクセスできなくなります。詳細については、「[AWS DMS Fleet Advisor のサポート終了](#)」を参照してください。

データベースの移行の可能性をチェックするために、検出されたデータベースとスキーマのインベントリを操作できます。これらのインベントリの情報を使用して、移行に適したデータベースとスキーマを把握できます。

データベースとスキーマのインベントリにはコンソールからアクセスできます。アクセスするには、コンソールで [インベントリ] を選択します。



DMS Fleet Advisor はデータベーススキーマを分析して、さまざまなスキーマの類似性を判断します。この分析では、オブジェクトの実際のコードは比較しません。DMS Fleet Advisor は、関数やプロシージャなどのスキーマオブジェクト名のみを比較して、異なるデータベーススキーマ内の類似オブジェクトを識別します。

トピック

- [の分析にデータベースインベントリを使用する AWS DMS](#)
- [でスキーマインベントリを分析に使用する AWS DMS](#)

の分析にデータベースインベントリを使用する AWS DMS

Important

サポート終了通知: 2026 年 5 月 20 日に、AWS は AWS Database Migration Service Fleet Advisor のサポートを終了します。2026 年 5 月 20 日以降、Fleet AWS DMS Advisor コンソールまたは AWS DMS Fleet Advisor リソースにアクセスできなくなります。詳細については、「[AWS DMS Fleet Advisor end of support](#)」を参照してください。

データの収集元であるネットワーク内で検出されたすべてのサーバー上のすべてのデータベースのリストを表示するには、次の手順に従います。


データが収集されたネットワークサーバー上のデータベースのリストを表示するには

1. コンソールで [インベントリ] を選択します。

[Inventory] (インベントリ) ページが開きます。

2. [Databases](データベース) タブ。

検出されたデータベースのリストが表示されます。



The screenshot shows the AWS DMS Inventory console. At the top, there's a header "Inventory" with an "Info" link and a description: "Database servers, schema information, and metadata discovered by data collectors." To the right is an "Analyze inventories" button. Below this is a blue box with an information icon and text: "Analyze inventories. Running the analysis helps in identifying the candidates for migration. All the schemas are analyzed when you take this action, so ensure that the inventory is complete before you run the analysis. This operation can take a few minutes. [Learn more](#)".

Below the blue box are two tabs: "Databases" (selected) and "Schemas". Under the "Databases" tab, there's a section titled "Databases (7)" with a description: "Database inventories that were discovered by data collectors." To the right of this section are buttons for "Refresh", "Export to CSV", and "Delete".

Below the buttons is a search bar with the placeholder text "Find database inventory". To the right of the search bar are navigation controls: "< 1 >" and a settings gear icon.

The main part of the screenshot is a table with the following columns: "Database", "Server", "Number of s...", "Engine", "Engine version", and "Engine ...". The table contains three rows of data:

Database	Server	Number of s...	Engine	Engine version	Engine ...
WinServ2016.d...	-	No data	PostgreSQL	-	-
VM-MSSQL14-...	10.11.1.10	44	Microsoft SQL ...	2014 (Extended support)	Enterprise
MSSQL01.dbm...	-	No data	Microsoft SQL ...	2019 (Mainstream support)	Express

3. [インベントリを分析] をクリックして、類似性や複雑さなどのスキーマプロパティを指定します。このプロセスにかかる時間は分析するオブジェクトの数によって異なるとはいえ、1 時間以上かかることはありません。分析の結果は、[インベントリ] ページの [スキーマ] タブに表示されます。

DMS Fleet Advisor は検出されるすべてのデータベースのスキーマを分析してオブジェクトの共通部分を定義します。分析結果はパーセンテージで表されます。DMS Fleet Advisor は、共通部分が 50% 以上のスキーマを重複と見なします。元のスキーマは、重複が見つかったスキーマとして識別されます。これにより、最初に変換または移行する元のスキーマを特定できます。

インベントリ全体が一度に分析され、重複するスキーマが特定されます。

でスキーマインベントリを分析に使用する AWS DMS

Important

サポート終了通知: 2026 年 5 月 20 日に、AWS は AWS Database Migration Service Fleet Advisor のサポートを終了します。2026 年 5 月 20 日以降、Fleet AWS DMS Advisor コンソールまたは AWS DMS Fleet Advisor リソースにアクセスできなくなります。詳細については、「[AWS DMS Fleet Advisor end of support](#)」を参照してください。

データの収集元であるネットワーク内のサーバーで検出されたデータベーススキーマのリストを確認できます。次の手順を実行します。

データが収集されたネットワークサーバー上のスキーマリストを表示するには

1. コンソールで [インベントリ] を選択します。[Inventory] (インベントリ) ページが開きます。
2. [Schemas] (スキーマ) タブを選択します。スキーマのリストが表示されます。
3. リストからスキーマを選択して、サーバー、データベース、サイズ、複雑さなどの情報を確認します。

各スキーマについて、オブジェクトのタイプ、オブジェクトの数、オブジェクトのサイズ、コードの行数に関する情報を提供するオブジェクトの概要を表示できます。

4. (オプション) [Analyze inventories] (インベントリの分析) を選択し、重複するスキーマを識別します。DMS Fleet Advisor はデータベーススキーマを分析してオブジェクトの共通部分を定義します。

5. インベントリ情報は、後で確認するために .csv ファイルにエクスポートできます。

Analysis complete Schema inventory

DMS > Discover: Inventory

Inventory Info

Database servers, schema information, and metadata discovered by data collectors.

Analyze inventories
Running the analysis helps in identifying the candidates for migration. All the schemas are analyzed when you take this action, so ensure that the inventory is complete before you run the analysis. This operation can take a few minutes. [Learn more](#)

Schemas (13) [Export to CSV](#)

Schema inventories that were discovered by data collectors.

Find schema inventory

Schema	Server	Database	Engine	Complexity	Similarity...	Original schema
lsa_tests_src_lsa_tests_src	linuxsql02.db.local	linuxsql02.db.local:3306	MySQL Server	Simple	100	lsa_tests_src_100.lsa_tests_s...
lsa_tests_src_90e_30a.lsa_t...	linuxsql02.db.local	linuxsql02.db.local:3306	MySQL Server	Simple	90	lsa_tests_src_49.lsa_tests_sr...
lsa_tests_src_50.lsa_tests_s...	linuxsql02.db.local	linuxsql02.db.local:3306	MySQL Server	Simple	50	lsa_tests_src_100.lsa_tests_s...
lsa_tests_src_49.lsa_tests_s...	linuxsql02.db.local	linuxsql02.db.local:3306	MySQL Server	Simple	-	None

移行するスキーマを特定し、移行ターゲットを決定するには、AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) または DMS スキーマ変換を使用できます。詳細については、[「で新しいプロジェクトウィザードを使用する AWS SCT」](#)を参照してください。

移行するスキーマを特定したら、AWS SCT または DMS Schema Conversion を使用してスキーマを変換できます。DMS Schema Conversion の詳細については、[「DMS Schema Conversion を使用したデータベーススキーマの変換」](#)を参照してください。

Fleet AWS DMS Advisor ターゲットレコメンデーション機能の使用

⚠ Important

サポート終了通知: 2026 年 5 月 20 日に、AWS は AWS Database Migration Service Fleet Advisor のサポートを終了します。2026 年 5 月 20 日以降、Fleet AWS DMS Advisor コン

ソースまたは AWS DMS Fleet Advisor リソースにアクセスできなくなります。詳細については、「[AWS DMS Fleet Advisor end of support](#)」を参照してください。

最適な移行ターゲットを調べて選択するために、DMS Fleet Advisor でソースのオンプレミスのデータベースのターゲットレコメンデーションを生成できます。レコメンデーションには、ソースオンプレミスデータベースの移行に選択できる 1 つ以上の AWS ターゲットエンジンが含まれます。DMS Fleet Advisor は、このようなターゲットエンジン候補の中から、適切なサイズの移行先として単一のターゲットエンジンを提案し、このターゲットを DMS 推奨として示します。DMS Fleet Advisor は、適切なサイズの移行先を決定するうえで、データコレクターが収集したインベントリのメタデータとメトリクスを使用します。

移行を開始する前にレコメンデーションを参考に、移行オプションを検出して、コストを節約し、リスクを軽減できます。レコメンデーションは、カンマ区切り値 (CSV) ファイルとしてエクスポートして、主要な関係者と共有すると、意思決定を円滑に進めることができます。推奨事項を にエクスポート AWS 料金見積りツール して、メンテナンスコストをさらに最適化できます。詳細については、<https://calculator.aws/#/> のページを参照してください。

ターゲットレコメンデーションを DMS Fleet Advisor で変更することはできません。このため、DMS Fleet Advisor を What-If 分析に使用することはできません。What-If 分析とは、ターゲットのパラメータを変更して、その変更がレコメンデーションの料金見積りにどのような影響を及ぼすかを確認するプロセスです。推奨ターゲットパラメータを の開始点として使用 AWS 料金見積りツール して、 で What-If 分析を実行できます AWS 料金見積りツール。詳細については、<https://calculator.aws/#/> のページを参照してください。

DMS Fleet Advisor のレコメンデーションは、移行計画の出発点として検討することをお勧めします。その後、データベースワークロードのコストやパフォーマンスを最適化するために、レコメンデーションのインスタンスパラメータを変更するかを判断できます。

トピック

- [ターゲットインスタンスのレコメンデーション](#)
- [DMS Fleet Advisor がレコメンデーションのターゲットインスタンスの仕様を決定するには](#)
- [Fleet Advisor AWS DMS を使用したターゲットレコメンデーションの生成](#)
- [AWS DMS Fleet Advisor を使用したターゲットレコメンデーションの詳細の調査](#)
- [Fleet Advisor を使用したターゲットレコメンデーション AWS DMS のエクスポート](#)
- [Fleet AWS DMS Advisor を使用した移行の制限の検出と分析](#)

• [Fleet AWS DMS Advisor を使用したターゲットレコメンデーションのトラブルシューティング](#)

ターゲットインスタンスのレコメンデーション

ターゲットレコメンデーションとして、DMS Fleet Advisor は次のとおり、汎用、メモリ最適化、バーストパフォーマンスの Amazon RDS DB インスタンスを検討します。

- db.m5
- db.m6i
- db.r5
- db.r6i
- db.t3
- db.x1
- db.x1e
- db.z1d

Amazon RDS DB インスタンスクラスの詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[DB インスタンスクラス](#)」を参照してください。

DMS Fleet Advisor がレコメンデーションのターゲットインスタンスの仕様を決定するには

DMS Fleet Advisor は、データベースのキャパシティまたは使用率に基づいてレコメンデーションを生成できます。

- データベースのキャパシティに基づくレコメンデーションの生成を選択した場合、DMS Fleet Advisor は既存のデータベースキャパシティを最も近いインスタンスクラスの仕様にマッピングします。
- リソース使用率に基づくレコメンデーションの生成を選択した場合、DMS Fleet Advisor は CPU、メモリ、I/O スループット、IOPS などのメトリクスの 95 パーセンタイル値を決定します。95 パーセンタイルとは、収集されたデータの 95% がこの値よりも低いことを意味します。その後 DMS Fleet Advisor は、上記の値を最も近いインスタンスクラスの仕様にマッピングします。

DMS Fleet Advisor は、ターゲットデータベースのサイズを決定するうえで、ソースデータベースのサイズに関する情報を収集します。その後、DMS Fleet Advisor はターゲットストレージに同じサイ

ズを使用するレコメンデーションを提供します。ソースデータベースストレージがオーバプロビジョンされている場合、ターゲットストレージのサイズのレコメンデーションもオーバプロビジョンされます。

を使用してデータを移行する場合は AWS DMS、ターゲット DB インスタンスの IOPS プロビジョニングを増やす必要がある場合があります。ターゲットレコメンデーションを生成する際、DMS Fleet Advisor サービスはソースデータベースのメトリクスのみを考慮します。DMS Fleet Advisor は、データ移行タスクの実行に必要な可能性のある追加の IOPS は考慮に入れません。詳細については、「[移行タスクの実行が遅い](#)」を参照してください。

IOPS コストを見積る際、DMS Fleet Advisor は、ソース IOPS の使用状況の 1 対 1 のマッピングをベースラインとして使用します。DMS Fleet Advisor は、ピーク負荷時をベースライン値、つまり IOPS 料金を 100% 使用しているとみなします。

ソースデータベースが PostgreSQL や MySQL の場合、DMS Fleet Advisor は Aurora インスタンスと Amazon RDS DB インスタンスをターゲットレコメンデーションに含めることができます。Aurora の設定がソースの要件とマップできる場合、DMS Fleet Advisor はこのオプションをレコメンデーションとしてマークします。

Fleet Advisor AWS DMS を使用したターゲットレコメンデーションの生成

Important

サポート終了通知: 2026 年 5 月 20 日に、AWS は AWS Database Migration Service Fleet Advisor のサポートを終了します。2026 年 5 月 20 日以降、Fleet AWS DMS Advisor コンソールまたは AWS DMS Fleet Advisor リソースにアクセスできなくなります。詳細については、「[AWS DMS Fleet Advisor end of support](#)」を参照してください。

データベースと分析フリートのデータ収集とインベントリが完了したら、DMS Fleet Advisor でターゲットレコメンデーションを生成できます。生成するには、ソースデータベースを選択して、DMS Fleet Advisor ターゲットレコメンデーション機能がターゲットインスタンスのサイズを決定するために使用する設定を構成します。DMS Fleet Advisor のターゲットレコメンデーション機能では、ソースデータベースから収集したキャパシティと使用率のメトリクスが使用されます。

ターゲットレコメンデーションを生成するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。

DMS Fleet Advisor を使用する AWS リージョン を必ず選択してください。

2. ナビゲーションペインで、[評価] の下の [レコメンデーション] を選択して、[レコメンデーションを生成] をクリックします。
3. [ソースデータベースを選択] パネルで、AWS クラウドに移行するデータベース名のチェックボックスをオンにします。

[ソースデータベースを検索する] にデータベース名を入力してインベントリをフィルタリングします。

DMS Fleet Advisor は、一度に最大 100 のデータベースについてのレコメンデーションを生成できます。

4. [アベイラビリティおよび耐久性] では、優先するデプロイオプションを選択します。

本番稼働用データベースのターゲットレコメンデーションを算出するには、[プロダクション (マルチ AZ)] を選択します。DMS Fleet Advisor は、ターゲットレコメンデーションに異なるアベイラビリティゾーンに配置された 2 つの DB インスタンスを含めます。このようなマルチ AZ 配置オプションを使用すると、高可用性、データ冗長性、フェイルオーバーのサポートを提供します。

Aurora が推奨されるターゲットエンジンで、可用性と耐久性がマルチ AZ 配置である場合、ターゲットのレコメンデーションにはリーダーおよびライター DB インスタンスが含まれます。

開発やテストに使用するデータベースのターゲットレコメンデーションを算出するには、[開発/テスト (シングル AZ)] を選択します。DMS Fleet Advisor は、ターゲットレコメンデーションに単一の DB インスタンスを含めます。このようなシングル AZ 配置オプションを使用すると、メンテナンスコストが低減します。

5. [ターゲットインスタンスのサイズ] では、DMS Fleet Advisor がターゲットレコメンデーションの算出に使用する優先オプションを選択します。

ソースデータベースまたは OS サーバーの設定に基づいてターゲットレコメンデーションを算出するには、[キャパシティの合計] を選択します。DMS Fleet Advisor は、ソースデータベースまたは OS サーバーの合計 CPU、メモリ、ディスク容量などのメトリクスを使用してターゲットレコメンデーションを生成します。その後 DMS Fleet Advisor は、データベースのキャパシティメトリクスを最も近いインスタンスクラスの仕様にマッピングします。

ソースデータベースまたは OS サーバーの実際の使用率に基づいてターゲットレコメンデーションを算出するには、[リソース使用率] を選択します。DMS Fleet Advisor は、ソースデータベー

または OS サーバーの合計 CPU、メモリ、ディスク容量の使用率メトリクスを使用してターゲットレコメンデーションを生成します。DMS Fleet Advisor は、使用率メトリクスの 95 パーセンタイルを算出します。95 パーセンタイルとは、期間内のデータの 95% がこの値よりも低いことを意味します。その後 DMS Fleet Advisor は、上記の値を最も近いインスタンスクラスのインスタンスクラスにマッピングします。

レコメンデーションの精度を向上するには、[リソース使用率] オプションを使用することをお勧めします。このオプションを使用するには、キャパシティの合計とリソース使用率のメトリクスを収集していることを確認します。

6. [Generate] (生成) を選択します。

DMS Fleet Advisor は、選択したデータベースのターゲットレコメンデーションを生成します。レコメンデーションの生成が正常に完了すると、DMS Fleet Advisor はステータスを [Computed] に変更します。DMS Fleet Advisor は、AWS 料金見積りツールを使用してレコメンデーションのターゲット DB インスタンスの月額コストの見積りも算出します。これで、生成されたレコメンデーションを詳細に調べることができます。詳細については、「[レコメンデーションの詳細](#)」を参照してください。

データインベントリの毎月のコスト合計を見積るには、クラウドに移行する予定のデータベースのチェックボックスをオンにします。DMS Fleet Advisor は、合計月額料金の概算と、AWS クラウド内のターゲットデータベースの概要を表示します。DMS Fleet Advisor は Query API AWS の料金表を使用して、お客様の情報のみの料金詳細を提供します。実際の料金は、AWS のサービスサービスの実際の使用状況などのさまざまな要因により異なります。AWS のサービス 料金の詳細については、「[クラウドサービスの料金](#)」を参照してください。

AWS DMS Fleet Advisor を使用したターゲットレコメンデーションの詳細の調査

Important

サポート終了通知: 2026 年 5 月 20 日に、AWS は AWS Database Migration Service Fleet Advisor のサポートを終了します。2026 年 5 月 20 日以降、Fleet AWS DMS Advisor コンソールまたは AWS DMS Fleet Advisor リソースにアクセスできなくなります。詳細については、「[AWS DMS Fleet Advisor end of support](#)」を参照してください。

DMS Fleet Advisor がターゲットレコメンデーションを生成した後、[レコメンデーション] テーブルで推奨される移行ターゲットの主要なパラメータを確認できます。このような主要パラメータには、

ターゲットエンジン、インスタンスクラス、仮想 CPU の数、メモリ、ストレージ、ストレージタイプなどがあります。このようなパラメータ以外にも、DMS Fleet Advisor はこの推奨される移行ターゲットの月額コストの見積りも表示します。

各レコメンデーションには、1 つ以上の可能な AWS ターゲットエンジンを含めることができます。レコメンデーションに複数のターゲットエンジンが含まれている場合、はそのうちの 1 つを推奨として AWS DMS マークします。また、は、レコメンデーションテーブルにこの推奨オプションのパラメータと推定月額コスト AWS DMS を表示します。

ターゲットレコメンデーションをソースデータベースの使用率やキャパシティと比較するには、レコメンデーションを詳しく調べます。また、選択したレコメンデーションの移行に関する制限を確認することもできます。このような制限には、サポートされていないデータベース機能、アクション項目、その他の移行に関する考慮事項が含まれます。

レコメンデーションを詳しく調べるには

1. DMS Fleet Advisor を使用してターゲットレコメンデーションを生成します。詳細については、「[ターゲットレコメンデーションの生成](#)」を参照してください。
2. [レコメンデーション] テーブルからレコメンデーション名を選択します。レコメンデーションページが開きます。
3. レコメンデーションに複数のターゲットオプションが含まれている場合は、[ターゲットレコメンデーション] でターゲットのオプションを選択します。
4. [ソースの使用率とキャパシティ] セクションを展開します。DMS Fleet Advisor は、次のメトリクスのリソース使用率グラフを表示します。
 - CPU の数
 - メモリ
 - I/O スループット
 - 1 秒あたりの入出力オペレーション (IOPS)
 - Storage
 - アクティブなデータベースサーバーの接続の数

このようなグラフを利用して、DMS データコレクターからのソースデータベースメトリクスを、選択したターゲットエンジンのメトリクスと比較します。

[ソースの使用率とキャパシティ] セクションを展開してもグラフが表示されない場合は、IAM ユーザーに Amazon CloudWatch ダッシュボードを表示するアクセス許可が付与されている

かを確認します。詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[Amazon CloudWatch ダッシュボードの使用](#)」を参照してください。

5. 選択したターゲットエンジン名のリンクをクリックします。[ターゲットの詳細] ページが開きます。
6. ターゲットレコメンデーションを CSV にエクスポートするには、[アクション] ドロップダウンから [CSV にエクスポート] オプションを選択します。
7. ターゲットレコメンデーションを にエクスポートするには AWS 料金見積りツール、アクションドロップダウンから オプションを使用してコストを最適化 AWS 料金見積りツールを選択します。
8. [設定] セクションで、ソースデータベースのパラメータの値とターゲットエンジンのパラメータを比較します。ターゲットエンジンについては、DMS Fleet Advisor はクラウドリソースの月額コスト見積りを提示します。DMS Fleet Advisor は Query API AWS の料金表 を使用して、お客様の情報のみの料金詳細を提供します。実際の料金は、AWS のサービスサービスの実際の使用状況などのさまざまな要因により異なります。AWS のサービス 料金の詳細については、<https://aws.amazon.com/pricing/>「クラウドサービスの料金」を参照してください。
9. [移行制限] セクションで、移行の制限を確認します。ソースデータベースを AWS クラウドに移行するには、このような制限を考慮に入れることをお勧めします。

Fleet Advisor を使用したターゲットレコメンデーション AWS DMS のエクスポート

Important

サポート終了通知: 2026 年 5 月 20 日に、AWS は AWS Database Migration Service Fleet Advisor のサポートを終了します。2026 年 5 月 20 日以降、Fleet AWS DMS Advisor コンソールまたは AWS DMS Fleet Advisor リソースにアクセスできなくなります。詳細については、「[AWS DMS Fleet Advisor end of support](#)」を参照してください。

ターゲットレコメンデーションを生成した後、レコメンデーションのリストのコピーをカンマ区切り値 (CSV) ファイルとして保存できます。

ターゲットレコメンデーションを生成するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。

DMS Fleet Advisor を使用する AWS リージョン を必ず選択してください。

2. ナビゲーションペインで、[評価] の下の [レコメンデーション] を選択して、CSV ファイルに含めるレコメンデーションを選択します。
3. [CSV にエクスポート] をクリックしてファイル名を入力し、PC のファイル保存先フォルダを選択します。
4. CSV ファイルを開きます。

レコメンデーションを記載した CSV ファイルには、次の情報が含まれています。

- CreatedDate – DMS Fleet Advisor がターゲットエンジンのレコメンデーションを作成した日付
- DatabaseID – DMS Fleet Advisor がレコメンデーションを作成したソースデータベースの識別子
- DeploymentOption – 推奨される Amazon RDS DB インスタンスのデプロイオプション
- EngineEdition – 推奨されるターゲット Amazon RDS のエンジンエディション
- EngineName – ターゲットエンジン名
- InstanceMemory – 推奨される Amazon RDS DB インスタンスのメモリ容量
- InstanceSizingType – ターゲットインスタンスのサイズ
- InstanceType – 推奨されるターゲット Amazon RDS インスタンスタイプ
- InstanceVcpu – 推奨されてる Amazon RDS DB インスタンス上の仮想 CPU の数
- Preferred – このターゲットオプションが推奨されていることを示すブール型フラグ
- Status – ターゲットエンジンのレコメンデーションのステータス
- Storagelops – 推奨される RDS DB インスタンスの 1 秒ごとの I/O 操作の数 (IOPS)
- StorageSize – 推奨される Amazon RDS DB インスタンスのストレージサイズ
- StorageType – 推奨される Amazon RDS DB インスタンスのストレージタイプ
- WorkloadType – マルチ AZ 配置やシングル AZ 配置などのターゲットエンジンのデプロイオプション

Fleet AWS DMS Advisor を使用した移行の制限の検出と分析

Important

サポート終了通知: 2026 年 5 月 20 日に、AWS は AWS Database Migration Service Fleet Advisor のサポートを終了します。2026 年 5 月 20 日以降、Fleet AWS DMS Advisor コン

ソースまたは AWS DMS Fleet Advisor リソースにアクセスできなくなります。詳細については、「[AWS DMS Fleet Advisor end of support](#)」を参照してください。

DMS データコレクターを使用して、ターゲットエンジンがサポートしていないデータベース機能を検出できます。適切な移行ターゲットを選択するには、次の制限を考慮する必要があります。

DMS データコレクターは特定のソースデータベース機能を検出します。次に、DMS Fleet Advisor は移行の観点から指定されたターゲットに対してソース機能を分析し、制限事項に関する追加情報を提供し、この制限事項に対処または回避するための推奨されるアクションを含めます。また、DMS Fleet Advisor はこのような制限の影響を算出します。

制限事項のリストは、[ターゲットエンジンの詳細] ページで確認できます。左側のナビゲーションメニューの [推奨事項] ページからこのページに移動します。ターゲットのリストから、確認するターゲットエンジンを選択します。制限事項のリストはページの下部にあります。

次の表は、Amazon RDS for MySQL ではサポートされていない MySQL データベース機能を説明しています。

制限	説明	Impact
認証プラグイン	Amazon RDS は、MySQL 認証プラグインをサポートしていません。	低
システムログへのエラーログ記録	Amazon RDS は、エラーログのシステムログへの書き込みをサポートしていません。	低
グローバルトランザクション ID (GTID)	グローバルトランザクション ID は、RDS for MySQL 5.7 バージョン、RDS for MySQL 8.0.26 以降の MySQL 8.0 バージョンで使用できます。	低
グループレプリケーション	Amazon RDS は、MySQL グループレプリケーションプラグインをサポートしていません。	低

制限	説明	Impact
InnoDB テーブルスペースの暗号化	Amazon RDS は、InnoDB テーブルスペースの暗号化をサポートしていません。	低
InnoDB 予約語	InnoDB は、Amazon RDS for MySQL の予約語です。MySQL データベースにこの名前を使用することはできません。	低
キーリングプラグイン	Amazon RDS は、MySQL キーリングプラグインをサポートしていません。	低
パスワード検証プラグイン	Amazon RDS は、MySQL <code>validate_password</code> プラグインをサポートしていません。	低
永続的システム可変	Amazon RDS は、MySQL の永続システム変数をサポートしていません。	低
制限付きアクセス	Amazon RDS は、高度なアクセス許可を必要とする特定のシステムプロシージャやテーブルへのアクセスを制限しています。Amazon RDS は、Telnet、Secure Shell (SSH)、または Windows のリモートデスクトップ接続を使用した DB インスタンスへの直接ホストアクセスを許可していません。	低

制限	説明	Impact
Rewriter クエリ書き換えプラグイン	Amazon RDS は、MySQL Rewriter クエリ書き換えプラグインをサポートしていません。	低
準同期レプリケーション	Amazon RDS は、MySQL の準同期レプリケーションをサポートしていません。	低
トランスポータブルテーブルスペース	Amazon RDS は、MySQL のトランスポータブルテーブルスペースをサポートしていません。	低
X プラグイン	Amazon RDS は、MySQL X プラグインをサポートしていません。	低

次の表は、Amazon RDS for Oracle ではサポートされていない Oracle データベース機能を説明しています。

制限	説明	Impact
Active Data Guard	Active Data Guard は Oracle マルチテナントコンテナデータベース (CDB) では使用できません。	中
Automatic Storage Management (ASM)	Amazon RDS は、Oracle Automatic Storage Management (Oracle ASM) をサポートしていません。	中
データベースアクティビティストリーミング	Amazon RDS は、シングルテナントアーキテクチャ向け	高

制限	説明	Impact
	の Oracle Database Activity Streams をサポートしていません。	
ファイルサイズの制限	RDS for Oracle DB インスタンス上の単一のファイルの最大サイズは 16 TiB (テビバイト) です。	中
FTP および SFTP	Amazon RDS は、FTP と SFTP をサポートしていません。	中
パーティション分割されたハイブリッドテーブル	Amazon RDS は、Oracle ハイブリッドパーティションテーブルをサポートしていません。	高
Oracle Data Guard	Amazon RDS は、シングルテナントアーキテクチャ向けの Oracle Data Guard をサポートしていません。	高
Oracle Database Vault	Amazon RDS は、Oracle Database Vault をサポートしていません。	高
Oracle DBA 権限 Vault	Amazon RDS には Oracle DBA 権限に制限があります。詳細については、「 Oracle DBA 権限の制限事項 」を参照してください。	高
Oracle Enterprise Manager	Amazon RDS は、シングルテナントアーキテクチャ向けの Oracle Enterprise Manager をサポートしていません。	高

制限	説明	Impact
Oracle Enterprise Manager Agent	Amazon RDS は、シングルテナントアーキテクチャ向けの Oracle Enterprise Manager Agent をサポートしていません。	中
Oracle Enterprise Manager Cloud Control Management Repository	Amazon RDS for Oracle DB インスタンスを Oracle Enterprise Manager Cloud Control 管理リポジトリに使用することはできません。	高
Oracle Flashback Database	Amazon RDS は、Oracle Flashback Database 機能をサポートしていません。	高
Oracle Label Security	Amazon RDS は、シングルテナントアーキテクチャ向けの Oracle Label Security をサポートしていません。Oracle Label Security はマルチテナントコンテナデータベース (Oracle CDB) でのみ使用できます。	高
Oracle Messaging Gateway	Amazon RDS は、Oracle Messaging Gateway をサポートしていません。	高
Oracle スナップショットスタンバイデータベース	Amazon RDS は、Oracle スナップショットスタンバイデータベースをサポートしていません。	高

制限	説明	Impact
パブリックシノニム	Amazon RDS は、Oracle が提供するスキーマのパブリックシノニムをサポートしていません。	中
サポートされていない機能のスキーマ	Amazon RDS は、システム権限を必要とする Oracle の機能やコンポーネントのスキーマをサポートしていません。	高
純粋な統合監査	Amazon RDS は、純粋な統合監査をサポートしていません。統合監査は混合モードで使用できます。	中
Workspace Manager	Amazon RDS は、Oracle Database Workspace Manager の WMSYS スキーマをサポートしていません。	高

次の表は、Amazon RDS for PostgreSQL ではサポートされていない PostgreSQL データベース機能を説明しています。

制限	説明	Impact
同時接続	RDS for PostgreSQL インスタンスへの同時接続数の上限は、max_connections パラメータにより制限されます。	低
最新バージョン	Amazon RDS は、メジャーバージョンのアップグレードを自動的に適用しません。メジャーバージョンのアップグ	低

制限	説明	Impact
	レードを実行するには、DB インスタンスを手動で変更します。詳細については、「 PostgreSQL のメジャーバージョンアップグレードの選択 」を参照してください。	
予約済み接続	Amazon RDS では、システムメンテナンス用に最大 3 接続が予約されます。ユーザー接続パラメータの値を指定する場合は、使用予定の接続数に 3 を加えます。	低
サポートされる拡張機能	RDS for PostgreSQL でサポートされる PostgreSQL データベースエンジンの拡張機能には制限があります。サポートされている拡張機能のリストは、PostgreSQL バージョンのデフォルトの DB パラメータグループで確認できます。psql を使用して <code>rds.extensions</code> パラメータを表示すると、現在の拡張機能のリストを確認することもできます。	低
テーブルスペースの分割または分離	I/O の分割や分離にテーブルスペースを使用することはできません。RDS for PostgreSQL では、すべてのストレージが単一の論理ボリューム上に配置されます。	低

次の表は、Amazon RDS for SQL Server ではサポートされていない SQL Server データベース機能を説明しています。

制限	説明	Impact
Microsoft Azure Blob ストレージへのバックアップ	RDS for SQL Server は、Microsoft Azure Blob ストレージへのバックアップをサポートしていません。	中
バッファプールの拡張	RDS for SQL Server は、バッファプール拡張機能をサポートしていません。	高
カスタムパスワードポリシー	RDS for SQL Server は、カスタムパスワードポリシーをサポートしていません。	中
データクオリティサービス	RDS for SQL Server は、SQL Server の Data Quality Services (DQS) をサポートしていません。	高
データベースのログ配布	RDS for SQL Server は、データベースのログ配布をサポートしていません。	高
データベース名	データベース名には次の制限があります。先頭に rdsadmin は使用できない、先頭と末尾は空白文字やタブは使用できない、改行文字は使用できない、一重引用符 (') は使用できない。	中
データベーススナップショット	RDS for SQL Server は、データベースのスナップショットをサポートしていません。	中

制限	説明	Impact
	ん。Amazon RDS では DB インスタンスのスナップショットのみを使用できます。	
拡張ストアードプロシージャ	RDS for SQL Server は、xp_cmdshell などの拡張ストアードプロシージャをサポートしていません。	高
ファイルテーブル	RDS for SQL Server は、ファイルテーブルをサポートしていません。	中
FILESTREAM のサポート	RDS for SQL Server は FILESTREAM サポートを提供しません。	中
リンクサーバー	RDS for SQL Server のリンクサーバーのサポートは限定的です。	高
Machine Learning と R Services	Machine Learning と R Services のインストールには OS へのアクセスが必要であるため、RDS for SQL Server は、Machine Learning と R Services をサポートしていません。	高
メンテナンスプラン	RDS for SQL Server は、メンテナンスプランをサポートしていません。	高
パフォーマンスデータコレクター	RDS for SQL Server は、パフォーマンスデータコレクターをサポートしていません。	高

制限	説明	Impact
ポリシーベースの管理	RDS for SQL Server は、ポリシーベースの管理をサポートしていません。	中
ポリベース	RDS for SQL Server は、PolyBase をサポートしていません。	高
レプリケーション	RDS for SQL Server は、レプリケーションをサポートしていません。	中
リソースガバナー	RDS for SQL Server は、リソースガバナーをサポートしていません。	高
サーバーレベルのトリガー	RDS for SQL Server は、サーバースコープのトリガーをサポートしていません。	中
サービスブローカーエンドポイント	RDS for SQL Server は、Service Broker エンドポイントをサポートしていません。	高
SSAS	RDS for SQL Server での SQL Server Analysis Services (SSAS) の実行に適用される制限を考慮に入れる必要があります。詳細については、「 制限 」を参照してください。	低

制限	説明	Impact
SSIS	RDS for SQL Server での SQL Server Integration Services (SSIS) の実行に適用される制限を考慮に入れる必要があります。詳細については、「 制限 」を参照してください。	低
SSRS	RDS for SQL Server での SQL Server Reporting Services (SSRS) の実行に適用される制限を考慮に入れる必要があります。詳細については、「 制限 」を参照してください。	低
SQL Server DB インスタンスのストレージ サイズ	SQL Server の汎用 (SSD) ストレージとプロビジョンド IOPS ストレージインスタンスの最大ストレージサイズは 16 TiB (テビバイト) です。 SQL Server の磁気ストレージインスタンスの最大ストレージサイズは 1 TiB (テビバイト) です。	高
Stretch Database	RDS for SQL Server は、SQL Server の Stretch Database 機能をサポートしていません。	中
T-SQL エンドポイント	RDS for SQL Server は、CREATE ENDPOINT を使用するすべての操作をサポートしているわけではありません。	高

制限	説明	Impact
TRUSTWORTHY データベースプロパティ	sysadmin ロールが必要となるため、RDS for SQL Server は、TRUSTWORTHY データベースプロパティをサポートしていません。	中

次の表は、レコメンデーションの問題のリストを示しています。DMS Fleet Advisor は、ソースデータベースとターゲットデータベースの機能を分析し、これらの移行の制限事項を提供します。Blocker の影響による制限は、DMS Fleet Advisor がソースデータベースのターゲットレコメンデーションを生成できないことを意味します。

制限	説明	Impact
適切なインスタスが見つからない	AWS DMS は、ソースデータベースメトリクスの組み合わせに適したサイズの移行先として機能するターゲットインスタスを見つけることができません。	ブロッカー
IOPS で適切なインスタスが見つからない	ソースデータベースが、候補となるターゲット DB インスタスの最大 IOPS 数を超える多数の IOPS を使用しています。	ブロッカー
RAM で適切なインスタスが見つからない	ソースデータベースが、候補となるターゲット DB インスタスの最大 RAM サイズを超える多くの RAM (GB) を使用しています。	ブロッカー
ストレージサイズで適切なインスタスが見つからない	ソースデータベースが、候補となるターゲット DB インスタスの最大ストレージサイ	ブロッカー

制限	説明	Impact
	ズを超える多くのストレージ (TB) を使用しています。	
エディションで適切なインスタンスが見つからない	ソースデータベースに Amazon RDS でサポートされていないエディションがあります。	ブロッカー
CPU コアで適切なインスタンスが見つからない	ソースデータベースに、候補となるターゲット DB インスタンスの最大 CPU コア数を超える多数の CPU コアがあります。	ブロッカー
バージョンで適切なインスタンスが見つからない	ソースデータベースにはバージョンがあり、AWS DMS は認識しません。	ブロッカー
CPU パラメータが未定義	DMS データコレクターが、ソースデータベースが使用する CPU に関する情報を収集しなかった。データコレクターでデータ転送に必要なメトリクスと設定済みの認証情報が収集されていることを確認してください。 「データ転送のための認証情報の設定」 を参照してください。	ブロッカー

制限	説明	Impact
メモリパラメータが未定義	DMS データコレクターが、ソースデータベースが使用するメモリに関する情報を収集しなかった。データコレクターでデータ転送に必要なメトリクスと設定済みの認証情報が収集されていることを確認してください。「 データ転送のための認証情報の設定 」を参照してください。	ブロッカー
ストレージサイズパラメータが未定義	DMS データコレクターが、ソースデータベースが使用するストレージサイズに関する情報を収集しなかった。データコレクターでデータ転送に必要なメトリクスと設定済みの認証情報が収集されていることを確認してください。「 データ転送のための認証情報の設定 」を参照してください。	ブロッカー
ストレージ IOPS パラメータが未定義	DMS データコレクターが、ソースデータベースが使用するストレージ IOPS メトリクスを収集しなかった。データコレクターでデータ転送に必要なメトリクスと設定済みの認証情報が収集されていることを確認してください。	ブロッカー

制限	説明	Impact
データが足りない	DMS データコレクターが、ターゲットレコメンデーションを生成するのに十分なデータを収集しなかった。データコレクターでデータ転送のために認証情報が設定されていることを確認してください。 「データ転送のための認証情報の設定」 を参照してください。	ブロッカー
データベースエディションが未定義	DMS データコレクターが、ソースデータベースエディションに関する情報を収集しなかった。データコレクターでデータ転送に必要なメトリクスと設定済みの認証情報が収集されていることを確認してください。 「データ転送のための認証情報の設定」 を参照してください。	ブロッカー
未知のエラー	DMS Fleet Advisor は、ソースデータベースに対するターゲットレコメンデーションを生成できません。	ブロッカー

制限	説明	Impact
データベースバージョンが未定義	DMS Fleet Advisor が、ソースデータベースのバージョンに関する情報を収集しなかった。DMS Fleet Advisor では、ソースデータベースの最新バージョンを使用することをお勧めします。このレコメンデーションを選択した場合、データベースのバージョンをアップグレードする必要があります。ソースデータベースに対して生成されたターゲットレコメンデーションを確認し、これらのレコメンデーションが要件を満たしていることを確認します。	高
RDS 設定のデータベース接続数を増やす	ソースデータベースには、一定の数の接続が必要です。デフォルトでは、Amazon RDS データベースインスタンスで使用可能な接続の数は異なります。RDS データベースインスタンスを作成するときは、このデフォルト値を必ず変更してください。これを行う場合、パラメータグループの <code>max_connections</code> パラメータ値を更新します。	中

制限	説明	Impact
ターゲットエディションに互換性がある	ソースデータベースのターゲットレコメンデーションが、異なるデータベースエディションを使用しています。ソースデータベースエディションは、推奨されるターゲットエディションと同じ機能をサポートしています。ただし、この新しいデータベースエディションを選択すると、コストが増加する可能性があります。	中
ストレージスループットパラメータが未定義	DMS データコレクターが、ソースデータベースが使用するストレージスループットメトリクスを収集しなかった。ソースデータベースに対して生成されたターゲットレコメンデーションを確認し、これらのレコメンデーションが要件を満たしていることを確認します。	中
データベース接続番号パラメータが未定義	DMS データコレクターが、ソースデータベースが使用する接続数に関する情報を収集しなかった。ソースデータベースに対して生成されたターゲットレコメンデーションを確認し、これらのレコメンデーションが要件を満たしていることを確認します。または、クォータの引き上げをリクエストします。	中

制限	説明	Impact
データベースバージョンのダウングレード	ソースデータベースが、Amazon RDS データベース以降のバージョンで実行されています。データベースバージョンをダウングレードするには、下位バージョンで実装されていない機能を使用していないことを確認してください。または、移行ターゲットとして Amazon EC2 を使用します。	中
ターゲットエディションが異なる	ソースデータベースのターゲットレコメンデーションが、異なるデータベースエディションを使用しています。ソースデータベースエディションは、推奨されるターゲットエディションと互換性があります。ただし、推奨されるターゲットデータベースエディションは、ソースデータベースエディションの一部の機能をサポートしていません。この新しいデータベースエディションを選択すると、コストが増加する可能性があります。	中

制限	説明	Impact
サポートされていないバージョンからのアップグレード	ソースデータベースのサポートが終了しました。最新の DB エンジンバージョンをターゲットとして使用するには、移行の前にデータベースをアップグレードします。または、移行ターゲットとして Amazon EC2 を使用します。 データベースエンジンに応じ、次のいずれかのリンクを使用して詳細を確認してください。 MySQL のアップグレード SQL Server のアップグレード OracleDB のアップグレード PostgreSQL のアップグレード	中

Fleet AWS DMS Advisor を使用したターゲットレコメンデーションのトラブルシューティング

Important

サポート終了通知: 2026 年 5 月 20 日に、AWS は AWS Database Migration Service Fleet Advisor のサポートを終了します。2026 年 5 月 20 日以降、Fleet AWS DMS Advisor コンソールまたは AWS DMS Fleet Advisor リソースにアクセスできなくなります。詳細については、「[AWS DMS Fleet Advisor end of support](#)」を参照してください。

次のリストは、DMS Fleet Advisor のターゲットレコメンデーション機能で問題が発生した場合に実行できるアクションを提供しています。

トピック

- [ターゲットレコメンデーションの料金見積りが表示されない](#)
- [リソース使用率グラフが表示されない](#)
- [メトリクス収集ステータスが表示されない](#)

ターゲットレコメンデーションの料金見積りが表示されない

Success ステータスのレコメンデーションの推定月額コストのデータがない場合は、AWS の料金表サービス API へのアクセス許可を IAM ユーザーに付与していることを確認してください。これを実行するには、「[IAM リソースを作成する](#)」に記載されるとおり pricing:GetProducts アクセス許可を含むポリシーを作成して、IAM ユーザーに付与する必要があります。

DMS Fleet Advisor は、ステータスが [失敗] のレコメンデーションの月額コスト見積りは算出しません。

リソース使用率グラフが表示されない

[ソースの使用率とキャパシティ] セクションを展開した後に「メトリクスをロードできませんでした」というメッセージが表示された場合は、IAM ユーザーに Amazon CloudWatch ダッシュボードを表示するアクセス許可が付与されているかを確認します。これを実行するには、「[IAM リソースを作成する](#)」に記載されるとおり、必要なポリシーを IAM ユーザーに付与する必要があります。

また

は、cloudwatch:GetDashboard、cloudwatch:ListDashboards、cloudwatch:PutDashboard、cloudwatch:DeleteDashboard のアクセス許可を持つカスタムポリシーを作成することもできます。詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[Amazon CloudWatch ダッシュボードの使用](#)」を参照してください。

メトリクス収集ステータスが表示されない

[レコメンデーションを生成] をクリックした際、[メトリクスコレクション] に [利用可能なデータがありません] と表示された場合は、データが収集されたかを確認します。詳細については、「[Fleet AWS DMS Advisor のデータ収集](#)」を参照してください。

データを収集した後にこの問題が発生した場合は、Amazon CloudWatch へのアクセスに cloudwatch:Get* アクセス許可を IAM ユーザーに付与したかを確認します。DMS Fleet Advisor

は、サービスにリンクされたロールを使用して、収集したデータベースのパフォーマンスメトリクスをユーザーに代わって CloudWatch に公開します。必ず DMS Fleet Advisor で使用するサービスにリンクされたロールを作成してください。詳細については、「[IAM リソースを作成する](#)」を参照してください。

DMS Fleet Advisor の制限事項を理解する

Important

サポート終了通知: 2026 年 5 月 20 日に、AWS は AWS Database Migration Service Fleet Advisor のサポートを終了します。2026 年 5 月 20 日以降、Fleet AWS DMS Advisor コンソールまたは AWS DMS Fleet Advisor リソースにアクセスできなくなります。詳細については、「[AWS DMS Fleet Advisor のサポート終了](#)」を参照してください。

DMS Fleet Advisor を使用するには、次の制限があります。

- DMS Fleet Advisor は 1 対 1 のレコメンデーションを生成します。DMS Fleet Advisor は、ソースデータベースごとに単一のターゲットエンジンを決定します。DMS Fleet Advisor はマルチテナントサーバーを取扱いません。単一のターゲット DB インスタンスで複数のデータベースを実行するためのレコメンデーションは提供しません。
- DMS Fleet Advisor は、利用可能なデータベースバージョンアップグレードに関するレコメンデーションを提供しません。
- DMS Fleet Advisor は、一度に最大 100 のデータベースに関するレコメンデーションを生成します。
- Windows アプリケーションの DMS データコレクターをインストールする場合、.NET Framework 4.8 および PowerShell 6.0 以降がインストールされていることを確認します。ハードウェア要件については、「[データコレクターのインストール](#)」を参照してください。
- DMS データコレクターには、ドメインサーバーで LDAP プロトコルを使用してリクエストを実行するアクセス許可が必要です。
- DMS データコレクターには Linux で実行される sudo SSH スクリプトが必要です。
- DMS データコレクターには、リモート PowerShell、Windows Management Instrumentation (WMI)、WMI Query Language (WQL)、レジストリスクリプトを Windows で実行するためのアクセス許可が必要です。
- MySQL と PostgreSQL については、DMS Fleet Advisor はデータベースからパフォーマンスメトリクスを収集できません。DMS Fleet Advisor は、その代わりに OS サーバーのメトリクスを収

集めます。そのため、Amazon RDS と Aurora で実行される MySQL データベースと PostgreSQL データベースの使用率メトリクスに基づくレコメンデーションは生成できません。

DMS Schema Conversion を使用したデータベーススキーマの変換

Note

生成 AI 機能を備えた DMS Schema Conversion が利用可能になりました。詳細については、「[DMS Schema Conversion のデータベース移行評価レポートを確認する](#)」および「[DMS Schema Conversion でのデータベーススキーマの変換: step-by-stepガイド](#)」を参照してください。

(AWS Database Migration Service AWS DMS) の DMS Schema Conversion を使用すると、さまざまなタイプのデータベース間のデータベース移行をより予測しやすくなります。DMS Schema Conversion を使用して、ソースデータプロバイダーの移行の複雑さの評価、データベーススキーマとコードオブジェクトの変換ができます。その後、変換したコードをターゲットデータベースに適用できます。


DMS Schema Conversion は、ソースデータベーススキーマとほとんどのデータベースコードオブジェクトをターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換します。この変換は、テーブル、ビュー、ストアドプロシージャ、関数、データ型、シノニムなどを対象としています。DMS Schema Conversion が自動的に変換できないオブジェクトには、判別しやすいマークが付けられます。移行を完了するには、このようなオブジェクトは手動で変換します。

[DMS Schema Conversion](#) は概括すると、インスタンスプロファイル、データプロバイダー、移行プロジェクトの 3 つのコンポーネントで動作します。[インスタンスプロファイル] では、ネットワークとセキュリティの設定を指定します。[データプロバイダー] には、データベース接続の認証情報を保存します。移行プロジェクトには、データプロバイダー、インスタンスプロファイル、移行ルールが含まれています。は、データプロバイダーとインスタンスプロファイル AWS DMS を使用して、データベーススキーマとコードオブジェクトを変換するプロセスを設計します。

サポート対象のソースデータベースの一覧については、「[DMS Schema Conversion のソース](#)」を参照してください。

サポート対象のターゲットデータベースの一覧については、「[DMS Schema Conversion のターゲット](#)」を参照してください。

次の図は、DMS Schema Conversion のプロセスを説明しています。



DMS Schema Conversion の使用方法の理解を深めるには、次のトピックを利用できます。

トピック

- [サポートされている AWS リージョン](#)
- [スキーマ変換の機能](#)
- [スキーマ変換の制限](#)
- [DMS Schema Conversion の開始方法](#)
- [DMS Schema Conversion のためのネットワークのセットアップ](#)
- [DMS Schema Conversion でのソースデータプロバイダーの作成](#)
- [DMS Schema Conversion でターゲットデータプロバイダーを作成および設定する](#)
- [仮想データプロバイダー](#)
- [DMS スキーマ変換での移行プロジェクトの管理](#)
- [DMS Schema Conversion でのデータベース移行評価レポートの作成](#)
- [DMS Schema Conversion の使用](#)
- [DMS Schema Conversion での拡張パックの使用](#)
- [AWS DMS Schema Conversion と Common Studio Framework \(CSF\) の API マッピングへの IAM アクション](#)

サポートされている AWS リージョン

DMS Schema Conversion 移行プロジェクトは、以下で作成できます AWS リージョン。これ以外の リージョンでは、AWS Schema Conversion Toolを利用できます。詳細については AWS SCT、[AWS Schema Conversion Toolユーザーガイド](#)」を参照してください。

リージョン名	リージョン
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4
カナダ (中部)	ca-central-1
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1
欧州 (ミラノ)	eu-south-1

リージョン名	リージョン
欧州 (スペイン)	eu-south-2
欧州 (アイルランド)	eu-west-1
欧州 (パリ)	eu-west-3
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1
中東 (UAE)	me-central-1
南米 (サンパウロ)	sa-east-1
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1
米国東部 (オハイオ)	us-east-2
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1
米国西部 (オレゴン)	us-west-2

スキーマ変換の機能

DMS Schema Conversion は次の機能を提供します。

- DMS Schema Conversion は、データベース移行プロジェクトに必要な AWS クラウド リソースを自動的に管理します。これらのリソースには、インスタンスプロファイル、データプロバイダー、シー AWS Secrets Manager クレットが含まれます。また、AWS Identity and Access Management (IAM) ロール、Amazon S3 バケット、移行プロジェクトも含まれます。
- DMS Schema Conversion を使用すると、ソースデータベースへの接続、メタデータの読み取り、データベース移行評価レポートの作成ができます。このレポートは、Amazon S3 バケットに保存できます。このようなレポートを使用すると、スキーマ変換タスクの概要、DMS Schema Conversion がターゲットデータベースに自動的に変換できない項目の詳細を取得できます。データベース移行評価レポートは、DMS Schema Conversion が移行プロジェクトをどの程度自動化できるかを評価するのに役立ちます。移行評価レポートは、変換の完了に必要な手動の作業量の見

積りにも役立ちます。詳細については、「[DMS Schema Conversion でのデータベース移行評価レポートの作成](#)」を参照してください。

- ソースデータプロバイダーとターゲットデータプロバイダーに接続すると、DMS Schema Conversion は既存のソースデータベーススキーマをターゲットデータベースエンジンに変換できます。ソースデータベースから任意のスキーマ項目を選択して変換できます。DMS Schema Conversion でデータベースコードを変換した後、ソースコードと変換したコードを確認できます。変換済みの SQL コードは、Amazon S3 バケットに保存できます。
- ソースデータベーススキーマを変換する前に、変換ルールを設定できます。変換ルールを使用すると、列のデータ型の変更、オブジェクトのスキーマの移動、オブジェクト名の変更ができます。変換ルールは、データベース、スキーマ、テーブル、列に適用できます。詳細については、「[変換ルールの設定](#)」を参照してください。
- コンバージョン設定を変更して、変換済みのコードのパフォーマンスを向上させることができます。コンバージョン設定は各変換ペアに固有であり、コードで使用するソースデータベースの機能によって異なります。詳細については、「[スキーマ変換設定の指定](#)」を参照してください。
- 場合によって、DMS Schema Conversion ではソースデータベースの機能を同等の Amazon RDS 機能に変換できないことがあります。このような場合、DMS Schema Conversion はターゲットデータベースに拡張パックを作成して、変換されなかった機能をエミュレートします。詳細については、「[拡張パックの使用](#)」を参照してください。
- 変換済みのコードと拡張パックスキーマをターゲットデータベースに適用できます。詳細については、「[変換したコードの適用](#)」を参照してください。
- DMS Schema Conversion は、最新 AWS SCT リリースのすべての機能をサポートしています。詳細については、「[SCT の最新リリースノート AWS](#)」を参照してください。
- 変換された SQL コードは、DMS がターゲットデータベースに移行する前に編集できます。詳細については、「[変換された SQL コードの編集と保存](#)」を参照してください。

スキーマ変換の制限

DMS Schema Conversion は、AWS Schema Conversion Tool () のウェブバージョンですAWS SCT。DMS Schema Conversion は、AWS SCT デスクトップアプリケーションと比較すると、サポート対象のデータベースプラットフォームが少なく、提供される機能も限られています。データウェアハウスのスキーマ、ビッグデータフレームワーク、アプリケーション SQL コード、ETL プロセスを変換するには、AWS SCTを使用してください。詳細については AWS SCT、[AWS Schema Conversion Toolユーザーガイド](#)」を参照してください。

DMS Schema Conversion を使用してデータベーススキーマを変換する場合、次の制限が適用されます。

- 移行プロジェクトの保存やオフラインモードでの使用はできません。
- DMS Schema Conversion の移行プロジェクトでは、ソースの SQL コードは編集できません。ソースデータベースの SQL コードを編集するには、通常の SQL エディタを使用します。更新したコードを移行プロジェクトに追加するには、[データベースから更新] をクリックします。
- DMS Schema Conversion の移行ルールは、列の照合順序の変更をサポートしていません。移行ルールを使用してオブジェクトを新しいスキーマに移動することはできません。
- ソースデータベースとターゲットデータベースのツリーをフィルタリングして、フィルター句を満たすデータベースオブジェクトのみを表示することはできません。
- DMS Schema Conversion 拡張機能パックには、変換されたコードの E メール送信、ジョブスケジューリング、その他の機能をエミュレートする AWS Lambda 関数は含まれていません。
- DMS Schema Conversion は、お客様の AWS リソースにアクセスにカスタマーマネージド KMS キーを使用しません。例えば、DMS Schema Conversion は、カスタマーマネージド KMS キーを使用した Amazon S3 のお客様のデータへのアクセスをサポートしていません。

DMS Schema Conversion の開始方法

DMS Schema Conversion の使用を開始するには、次のチュートリアルを使用します。このチュートリアルでは、DMS Schema Conversion の設定方法、移行プロジェクトの作成方法、データプロバイダーへの接続方法について説明しています。その後、移行の複雑さを評価して、ソースデータベースをターゲットデータベースと互換性のある形式に変換する方法を説明しています。さらに、変換したコードをターゲットデータベースに適用する方法も説明しています。

次のチュートリアルでは、前提となるタスクを説明し、Amazon RDS for SQL Server データベースから Amazon RDS for MySQL への変換のデモを提供しています。サポート対象のソースデータプロバイダーとターゲットデータプロバイダーは任意のものを使用できます。詳細については、「[DMS Schema Conversion のソースデータプロバイダー](#)」を参照してください。

DMS Schema Conversion の詳細については、[Oracle から PostgreSQL への移行](#) と [SQL Server から MySQL への移行](#) のためのステップバイステップの移行ウォークスルーを参照してください。

[この動画](#)では、DMS Schema Conversion ユーザーインターフェイスと、このサービスのコアコンポーネントを概説しています。

トピック

- [DMS Schema Conversion を使用するための前提条件を完了する](#)
- [DMS Schema Conversion のインスタンスプロファイルを作成する](#)
- [DMS Schema Conversion のデータプロバイダーを設定する](#)
- [DMS Schema Conversion の移行プロジェクトを作成する](#)
- [DMS Schema Conversion の評価レポートを作成する](#)
- [DMS Schema Conversion のソースコードを変換する](#)
- [変換したコードを DMS Schema Conversion に適用する](#)
- [DMS Schema Conversion を使用したクリーンアップとトラブルシューティング](#)

DMS Schema Conversion を使用するための前提条件を完了する

DMS Schema Conversion をセットアップするには、次のタスクを実行します。その後、インスタンスプロファイルを設定し、データプロバイダーを追加して、移行プロジェクトを作成できます。

トピック

- [Amazon VPC を基盤に VPC を作成する](#)
- [Amazon S3 バケットを作成する](#)
- [にデータベース認証情報を保存する AWS Secrets Manager](#)
- [IAM ポリシーを作成する](#)
- [IAM ロールを作成する](#)

Amazon VPC を基盤に VPC を作成する

このステップでは、に Virtual Private Cloud (VPC) を作成します AWS アカウント。この VPC は、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) サービスを基盤としており、AWS リソースのコンテナとします。

DMS Schema Conversion のための VPC を作成するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/vpc/> で Amazon VPC コンソールを開きます。
2. [Create VPC (VPC の作成)] を選択します。
3. [VPC の作成] ページで、次の設定を入力します。

- 作成するリソース – VPC など
 - 名前タグの自動生成 – [自動生成] を選択して、グローバルに一意の名前を入力する。たとえば、**sc-vpc** と入力します。
 - [IPv4 CIDR block] (IPv4 CIDR ブロック) – **10.0.1.0/24**
 - NAT ゲートウェイ – In 1 AZ
 - [VPC endpoints] (VPC エンドポイント) – なし
4. 残りの設定はそのままにして、[VPC を作成] をクリックします。
 5. [サブネット] を選択して、パブリックサブネット ID とプライベートサブネット ID をメモしておきます。

Amazon RDS データベースに接続するには、パブリックサブネットを備えたサブネットグループを作成します。

オンプレミスのデータベースに接続するには、プライベートサブネットを備えたサブネットグループを作成します。詳細については、「[DMS Schema Conversion のインスタンスプロファイルを作成する](#)」を参照してください。

6. [NAT ゲートウェイ] を選択します。[NAT ゲートウェイ] を選択して、[Elastic IP アドレス] をメモしておきます。

が、この NAT ゲートウェイのパブリック IP アドレスからソースオンプレミスデータベース AWS DMS にアクセスできるようにネットワークを設定します。詳細については、「[VPC へのインターネット接続の使用](#)」を参照してください。

Amazon RDS でインスタンスプロファイルとターゲットデータベースを作成する場合は、この VPC を使用します。

Amazon S3 バケットを作成する

移行プロジェクトからの情報を保存するには、Amazon S3 バケットを作成します。DMS Schema Conversion は、この Amazon S3 バケットを使用して、評価レポート、変換済みの SQL コード、データベーススキーマオブジェクトに関する情報などのアイテムを保存します。

DMS Schema Conversion のための Amazon S3 バケットを作成するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/s3/> で Amazon S3 コンソールを開きます。

2. [バケットを作成] を選択します。
3. [バケットの作成] ページで、S3 バケットのグローバルに一意な名前を選択します。たとえば、**sc-s3-bucket** と入力します。
4. [AWS リージョン] では、現在作業中のリージョンを作成します。
5. [バケットのバージョニング] では、[有効にする] をオンにします。
6. 残りの設定はそのままにして、[バケットを作成] をクリックします。

 Note

DMS Schema Conversion (SC) は、Amazon S3 マネージドキーによるサーバー側の暗号化 (SSE-S3-Managed) を使用する S3 バケットでのみ機能します。AWS KMS によるサーバー側の暗号化 (SSE-KMS)、お客様提供のキー (SSE-C)、クライアント側の暗号化など、その他の暗号化設定は、現在 SC ではサポートされておらず、S3 バケットへのアクセスを禁止しています。別の暗号化方法を使用する場合は、DMS Schema Conversion で使用する SSE-S3 を使用して別の S3 バケットを作成する必要があります。

にデータベース認証情報を保存する AWS Secrets Manager

ソースデータベースとターゲットデータベースの認証情報を に保存します AWS Secrets Manager。これらのシークレットを にレプリケートしてください AWS リージョン。DMS Schema Conversion は、移行プロジェクトのデータベースへの接続に、上記のシークレットを使用します。

データベース認証情報を に保存するには AWS Secrets Manager

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/> で AWS Secrets Manager コンソールを開きます。
2. 新しいシークレットを保存 を選択します。
3. [シークレットのタイプを選択] ページが開きます。シークレットタイプで、保存するデータベース認証情報のタイプを選択します。
 - Amazon RDS データベースの認証情報 – Amazon RDS データベースの認証情報を保存するには、このオプションを選択する。[認証情報] には、作業中のデータベースの認証情報を入力する。[データベース] で、データベースを選択します。

- その他のデータベースの認証情報 – Oracle または SQL Server のソースデータベースの認証情報を保存するには、このオプションを選択する。[認証情報] には、作業中のデータベースの認証情報を入力する。
 - その他のシークレットのタイプ – データベースに接続するためのユーザー名とパスワードのみを保存するには、このオプションを選択する。[行の追加] をクリックして、キーバリュートのペアを 2 つ追加する。キー名には必ず **username** と **password** を使用する。これらのキーに関連する値には、データベースの認証情報を入力する。
4. 暗号化キーで、Secrets Manager がシークレット値を暗号化するために使用する AWS KMS キーを選択します。[次へ] を選択します。
 5. [シークレットを設定] ページで、判別しやすい [シークレット名] を入力します。たとえば、**sc-source-secret** ないし **sc-target-secret** を入力します。
 6. [シークレットをレプリケート] をクリックして、[AWS リージョン] では作業中のリージョンを選択します。[次へ] を選択します。
 7. [ローテーションを設定する] ページで、[次へ] をクリックします。
 8. [Review] (レビュー) ページで、シークレットの詳細を確認し、[Store] (保存) を選択します。

ソースデータベースとターゲットデータベースの認証情報を保存するには、この手順を繰り返します。

IAM ポリシーを作成する

DMS Schema Conversion が Amazon S3 にアクセスするための IAM ポリシーを作成するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/iam/> で IAM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、ポリシー を選択してください。
3. [Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。
4. [サービスの選択] ページで、リストから [Amazon S3] を選択します。
5. [許可されたアクション]
で、PutObject、GetObject、GetObjectVersion、GetBucketVersioning、GetBucketLocat
を選択します。
6. [リソース] で、前のセクションで作成したバケットの ARN を指定します。[次へ] を選択しま
す。

7. [ルール of 作成] ページで、わかりやすい名前を入力します。例: sc-s3-policy。次に、[ポリシー of 作成] を選択します。

DMS Schema Conversion to アクセス用の IAM ポリシーを作成するには AWS Secrets Manager

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/iam/> で IAM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、ポリシー を選択してください。
3. [Create policy] (ポリシー of 作成) を選択します。
4. [サービスの選択] ページで、リストから [Secrets Manager] を選択します。
5. [次へ] を選択します。[許可を追加] ページが開きます。
6. [許可されたアクション]で、GetSecretValue と DescribeSecret を選択します。
7. [ルール of 作成] ページで、わかりやすい名前を入力します。例: sc-secrets-manager-policy。次に、[ポリシー of 作成] を選択します。

IAM ロールを作成する

移行プロジェクトで使用する AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを作成します。DMS Schema Conversion は、このような IAM ロールを使用して、Amazon S3 バケットと AWS Secrets Managerに保存されている データベース認証情報にアクセスします。

Amazon S3 バケットへのアクセスを提供する IAM ロールを作成するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/iam/> で IAM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで Roles (ロール) を選択してください。
3. [ロール of 作成] を選択してください。
4. [信頼されたエンティティを選択] ページで、[AWS サービス] を選択します。DMS を選択します。
5. [次へ] を選択します。[許可を追加] ページが開きます。
6. [Filter policies] (ポリシー of フィルタリング) を使用する場合は、S3 と入力します。前のセクションでコンソールによって作成された [sc-s3-policy] を選択します。
7. [次へ] を選択します。[名前、確認、および作成] ページが開きます。

8. [ロール名] には判別しやすい名前を入力します。たとえば、**sc-s3-role** と入力します。[ロールの作成] を選択してください。
9. [ロール] ページの [ロール名] には、**sc-s3-role** と入力します。[sc-s3-role] を選択します。
10. [sc-s3-role] ページの [信頼関係] タブをクリックします。[Edit trust policy] (信頼ポリシーを編集) を選択します。
11. AWS DMS リージョンサービスプリンシパルの形式は次のとおりです。

```
dms.region-name.amazonaws.com
```

region-name を us-east-1 などのリージョン名に置き換えます。次のコード例は、us-east-1 リージョンのプリンシパルを示しています。

```
dms.us-east-1.amazonaws.com
```

次のコード例は、AWS DMS スキーマ変換にアクセスするための信頼ポリシーを示しています。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "dms.us-east-1.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

へのアクセスを提供する IAM ロールを作成するには AWS Secrets Manager

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/iam/> で IAM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで Roles (ロール) を選択してください。

3. [ロールの作成] を選択してください。
4. [信頼されたエンティティを選択] ページで、[AWS サービス] を選択します。DMS を選択します。
5. [次へ] を選択します。[許可を追加] ページが開きます。
6. [Filter policies] (ポリシーのフィルタリング) を使用する場合、s3 と入力します。前のセクションで作成した [sc-secrets-manager-policy] を選択します。
7. [次へ] を選択します。[名前、確認、および作成] ページが開きます。
8. [ロール名] には判別しやすい名前を入力します。たとえば、**sc-secrets-manager-role** と入力します。[ロールの作成] を選択してください。
9. [ロール] ページの [ロール名] には、**sc-secrets-manager-role** と入力します。[sc-secrets-manager-role] を選択します。
10. [sc-secrets-manager-role] ページで、[信頼関係] タブをクリックします。[Edit trust policy] (信頼ポリシーを編集) を選択します。
11. 信頼ポリシーの編集ページで、使用するロール `schema-conversion.dms.amazonaws.com` と信頼されたエンティティとして AWS DMS リージョンサービスプリンシパルの信頼関係を編集します。この AWS DMS リージョンサービスプリンシパルの形式は次のとおりです。

```
dms.region-name.amazonaws.com
```

`region-name` を `us-east-1` などのリージョン名に置き換えます。次のコード例は、`us-east-1` リージョンのプリンシパルを示しています。

```
dms.us-east-1.amazonaws.com
```

次のコード例は、AWS DMS スキーマ変換にアクセスするための信頼ポリシーを示しています。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "dms.us-east-1.amazonaws.com"
      }
    }
  ]
}
```

```
    },  
    "Action": "sts:AssumeRole"  
  }  
]  
}
```

CLI **dms-vpc-role** または AWS DMS API で使用する IAM AWS ロールを作成するには

1. 次の IAM ポリシーを含む JSON ファイルを作成します。JSON ファイルに `dmsAssumeRolePolicyDocument.json` という名前を付けます。

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": {  
        "Service": "dms.amazonaws.com"  
      },  
      "Action": "sts:AssumeRole"  
    }  
  ]  
}
```

次に、次のコマンドを使用して CLI AWS を使用してロールを作成します。

```
aws iam create-role --role-name dms-vpc-role --assume-role-policy-document file://  
dmsAssumeRolePolicyDocument.json
```

2. 次のコマンドを使用して AmazonDMSVPCManagementRole ポリシーを `dms-vpc-role` にアタッチします。

```
aws iam attach-role-policy --role-name dms-vpc-role --policy-arn  
arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSVPCManagementRole
```

CLI **dms-cloudwatch-logs-role** または AWS DMS API で使用する IAM AWS ロールを作成するには

1. 次の IAM ポリシーを含む JSON ファイルを作成します。JSON ファイルに `dmsAssumeRolePolicyDocument2.json` という名前を付けます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "dms.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

次に、次のコマンドを使用して CLI AWS を使用してロールを作成します。

```
aws iam create-role --role-name dms-cloudwatch-logs-role --assume-role-policy-document file:///dmsAssumeRolePolicyDocument2.json
```

2. 次のコマンドを使用して AmazonDMSCloudWatchLogsRole ポリシーを `dms-cloudwatch-logs-role` にアタッチします。

```
aws iam attach-role-policy --role-name dms-cloudwatch-logs-role --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSCloudWatchLogsRole
```

DMS Schema Conversion のインスタンスプロファイルを作成する

インスタンスプロファイルを作成する前に、インスタンスプロファイルのサブネットグループを設定します。AWS DMS 移行プロジェクトのサブネットグループの作成の詳細については、「」を参照してください[サブネットグループの作成](#)。

次の手順の説明のとおり、インスタンスプロファイルを作成します。このインスタンスプロファイルでは、DMS Schema Conversion プロジェクトのネットワークとセキュリティの設定を指定します。

インスタンスプロファイルを作成するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[インスタンスプロファイル] を選択して、[インスタンスプロファイルの作成] をクリックします。
3. [名前] には、インスタンスプロファイルの一意の名前を入力します。たとえば、**sc-instance** と入力します。
4. [ネットワークタイプ] では、[IPv4] を選択して、IPv4 アドレス指定のみをサポートするインスタンスプロファイルを作成します。IPv4 と IPv6 のアドレス指定をサポートするインスタンスプロファイルを作成するには、[デュアルスタックモード] を選択します。
5. [仮想プライベートクラウド (VPC)] では、前提条件のステップで作成した VPC を選択します。
6. [サブネットグループ] では、インスタンスプロファイルのサブネットグループを選択します。Amazon RDS データベースに接続するには、パブリックサブネットを備えたサブネットグループを使用します。オンプレミスのデータベースに接続するには、プライベートサブネットを備えたサブネットグループを使用します。
7. [インスタンスプロファイルの作成] をクリックします。

移行プロジェクトを作成するには、このインスタンスプロファイルを使用します。

DMS Schema Conversion のデータプロバイダーを設定する

次に、ソースデータベースとターゲットデータベースを記述するデータプロバイダーを作成します。データプロバイダーごとに、データストアのタイプと場所の情報を指定します。データベースの認証情報は、データプロバイダーには保存しません。

オンプレミスのデータベースのデータプロバイダーを作成するには

1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、DMS AWS コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[データプロバイダー] を選択して、[データプロバイダーの作成] をクリックします。
3. [名前] には、ソースデータプロバイダーの一意の名前を入力します。たとえば、**sc-dp** と入力します。

4. [目的] に [スキーマ変換] を選択します。
5. [エンジンタイプ] では、データプロバイダーのデータベースのエンジンタイプを選択します。
6. ターゲットデータベースに接続せずにスキーマ変換を使用する場合は、[仮想モード] をオンにします。詳細については、「[仮想データプロバイダー](#)」を参照してください。
7. [仮想モード] が有効になっている場合、接続情報はデフォルトを使用して自動的にプリセットされます。仮想データプロバイダーは、移行プロジェクトまたはスキーマ変換のターゲットとしてのみ使用できることに注意してください。仮想モードの詳細については、「[仮想データプロバイダー](#)」をご参照ください。

[仮想モード] がオフの場合は、ソースデータベースの接続情報を指定します。接続パラメータはデータベースエンジンによって異なります。詳細については、「[データプロバイダーの作成](#)」を参照してください。

8. [エンジンの設定] を選択します。次に、[手動で入力] 選択します。ソースデータベースには接続情報を指定します。接続パラメータはソースデータベースエンジンによって異なります。詳細については、「[データプロバイダーの作成](#)」を参照してください。
9. [Secure Socket Layer (SSL) モード] では、SSL の強制タイプを選択します。
10. [データプロバイダーの作成] をクリックします。

Amazon RDS データベースのデータプロバイダーを作成するには

1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、DMS AWS コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[データプロバイダー] を選択して、[データプロバイダーの作成] をクリックします。
3. [名前] には、ソースデータプロバイダーの一意の名前を入力します。たとえば、sc-dp と入力します。
4. [目的] に [スキーマ変換] を選択します。
5. [エンジンタイプ] では、データプロバイダーのデータベースのエンジンタイプを選択します。
6. ターゲットデータベースに接続せずにスキーマ変換にこのデータプロバイダーを使用する場合は、[仮想モード] をオンにします。仮想モードの詳細については、「[仮想データプロバイダー](#)」をご参照ください。
7. [エンジンの設定] を選択します。[リストから RDS データベースインスタンスを選択] を選択します。

8. [RDS からのデータベース] では、[参照] をクリックして、データベースを選択します。エンジンタイプ、サーバー名、ポートに関する情報は、DMS Schema Conversion が自動的に取得します。
9. [Database name (データベース名)] には、データベースの名前を入力します。
10. [Secure Socket Layer (SSL) モード] では、SSL の強制タイプを選択します。
11. [データプロバイダーの作成] をクリックします。

DMS Schema Conversion の移行プロジェクトを作成する

これで、移行プロジェクトを作成できるようになりました。移行プロジェクトでは、ソースデータプロバイダーとターゲットデータプロバイダー、インスタンスプロファイルを指定します。

移行プロジェクトを作成するには

1. [移行プロジェクト] を選択して、[移行プロジェクトの作成] をクリックします。
2. [名前] には、移行プロジェクトの一意の名前を入力します。たとえば、**sc-project** と入力します。
3. [インスタンスプロファイル] では、[**sc-instance**] を選択します。
4. [ソース] では、[参照] をクリックして、[**sc-source**] を選択します。
5. [シークレット ID] では、[**sc-source-secret**] を選択します。
6. [IAM ロール] に **sc-secrets-manager-role** を選択します。
7. [ターゲット] では、[参照] をクリックして、[**sc-target**] を選択します。
8. [シークレット ID] では、[**sc-target-secret**] を選択します。
9. [IAM ロール] に **sc-secrets-manager-role** を選択します。
10. [移行プロジェクトの作成] をクリックします。

DMS Schema Conversion の評価レポートを作成する

移行の複雑さを評価するには、データベース移行評価レポートを作成します。このレポートには、DMS Schema Conversion が自動的に変換できないすべてのデータベースオブジェクトのリストが記載されています。

評価レポートを作成するには

1. [移行プロジェクト] を選択して、[**sc-project**] を選択します。

2. [スキーマ変換] を選択して、[スキーマ変換を起動] をクリックします。
3. ソースデータベースペインで、評価するデータベーススキーマを選択します。また、このスキーマ名のチェックボックスをオンにします。
4. ソースデータベースペインの [アクション] メニューで [評価] を選択します。[評価] ダイアログボックスが開きます。
5. ダイアログボックスの [評価] をクリックして、この選択を確定します。

[概要] タブには、DMS Schema Conversion が DMS Schema Conversion がデータベースストレージオブジェクトとデータベースコードオブジェクトについて自動的に変換できる項目の数が表示されています。

6. [アクション項目] をクリックすると、DMS Schema Conversion が自動的に変換できないすべてのデータベースオブジェクトの一覧が表示されます。各項目の推奨アクションを確認します。
7. 評価レポートのコピーを保存するには、[結果をエクスポート] をクリックします。次に、[CSV] または [PDF] のいずれかの形式を選択します。[エクスポート] ダイアログボックスが開きます。
8. [エクスポート] をクリックして、選択を確定します。
9. [S3 バケット] をクリックします。Amazon S3 コンソールが開きます。
10. [ダウンロード] をクリックして、評価レポートを保存します。

DMS Schema Conversion のソースコードを変換する

次の手順を使用して、ソースデータベーススキーマを変換できます。その後、変換したコードを SQL スクリプトとしてテキストファイルに保存できます。

データベーススキーマを変換するには

1. ソースデータベースペインで、変換するデータベーススキーマを選択します。また、このスキーマ名のチェックボックスをオンにします。
2. ソースデータベースペインの [アクション] メニューで [変換] を選択します。[変換] ダイアログボックスが開きます。
3. ダイアログボックスの [変換] をクリックして、この選択を確定します。
4. ソースデータベースペインでデータベースオブジェクトを選択します。DMS Schema Conversion には、このオブジェクトのソースコードと変換したコードが表示されます。データベースオブジェクトの変換された SQL コードは、[SQL を編集する] 機能を使用して編集できます。詳細については、「[変換された SQL コードの編集と保存](#)」を参照してください。

5. ターゲットデータベースペインで、変換したデータベーススキーマを選択します。また、このスキーマ名のチェックボックスをオンにします。
6. [アクション] では、[SQL として保存] を選択します。[保存] ダイアログボックスが開きます。
7. [SQL として保存] をクリックして、選択を確定します。
8. [S3 バケット] をクリックします。Amazon S3 コンソールが開きます。
9. [ダウンロード] をクリックして、SQL スクリプトを保存します。

変換したコードを DMS Schema Conversion に適用する

DMS Schema Conversion では、変換済みのコードはターゲットデータベースにすぐには適用されません。ターゲットデータベースを更新するには、前のステップで作成した SQL スクリプトを使用できます。または、次の手順を使用して DMS Schema Conversion から変換したコードを適用します。

変換したコードを適用するには

1. ターゲットデータベースペインで、変換したデータベーススキーマを選択します。また、このスキーマ名のチェックボックスをオンにします。
2. [アクション] では、[変更を適用] を選択します。[変更の適用] ダイアログボックスが開きます。
3. [適用] をクリックして、選択を確定します。

DMS Schema Conversion を使用したクリーンアップとトラブルシューティング

Amazon CloudWatch を使用して、DMS Schema Conversion ログを確認したり共有したりできます。

DMS Schema Conversion ログを確認するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/> で CloudWatch コンソールを開きます。
2. [Logs] (ログ)、[Log groups] (ロググループ) を選択します。

DMS Schema Conversion のロググループ名は `dms-tasks-sct` で始まります。ロググループは [作成時刻] 順に並べ替えて DMS Schema Conversion ロググループを検索できます。

また、ロググループ名には、移行プロジェクトの Amazon リソースネーム (ARN) が含まれています。プロジェクトの ARN は、DMS Schema Conversion の [移行プロジェクト] ページで確認できます。[ARN] は、[詳細設定] で必ず選択します。

3. ロググループ名を選択してから、ログストリーム名を選択します。
4. [アクション] では、[結果をエクスポート] を選択して、DMS Schema Conversion ログを保存します。

DMS Schema Conversion でのスキーマ変換が完了した後、リソースをクリーンアップします。

DMS Schema Conversion のリソースをクリーンアップするには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソールし、AWS DMS コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [移行プロジェクト] を選択します。
 - a. **sc-project** を選択してください。
 - b. [スキーマ変換] を選択して、[スキーマ変換を閉じる] をクリックします。
 - c. [削除] をクリックして、選択を確定します。
3. ナビゲーションペインで [インスタンスプロファイル] を選択します。
 - a. **sc-instance** を選択してください。
 - b. [削除] をクリックして、選択を確定します。
4. ナビゲーションペインで [データプロバイダー] を選択します。
 - a. [**sc-source**] と [**sc-target**] を選択します。
 - b. [削除] をクリックして、選択を確定します。

また、Amazon S3 バケット、 のデータベースシークレット、IAM AWS Secrets Manager ロール、仮想プライベートクラウド (VPC) など、作成した他の AWS リソースも必ずクリーンアップしてください。

DMS Schema Conversion のためのネットワークのセットアップ

DMS Schema Conversion は、Amazon VPC サービスを基盤に仮想プライベートクラウド (VPC) 内にスキーマ変換インスタンスを作成します。使用する VPC は、インスタンスプロファイルを作成す

る際に指定します。アカウントと AWS リージョン リージョンのデフォルトの VPC を使用することも、新しい VPC を作成することもできます。

DMS Schema Conversion のソースデータベースとターゲットデータベースとの連携のセットアップには、さまざまなネットワーク構成を使用できます。このような設定は、ソースデータプロバイダーの場所とネットワーク設定により異なります。次のトピックでは、一般的なネットワーク設定について説明します。

トピック

- [ソースデータプロバイダーとターゲットデータプロバイダーでの単一の VPC の使用](#)
- [ソースデータプロバイダーとターゲットデータプロバイダーに複数の VPC を使用する](#)
- [Direct Connect または VPN を使用した VPC へのネットワーク設定](#)
- [VPC へのインターネット接続の使用](#)

ソースデータプロバイダーとターゲットデータプロバイダーでの単一の VPC の使用

DMS Schema Conversion の最もシンプルなネットワーク設定は、単一の VPC の設定です。この場合、ソースデータプロバイダー、インスタンスプロファイル、ターゲットデータプロバイダーはすべて同じ VPC に配置されます。この設定を使用して、Amazon EC2 インスタンスでソースデータベースを変換できます。

この設定を使用するには、インスタンスプロファイルで使用する VPC セキュリティグループがデータプロバイダーにアクセスできることを確認する必要があります。例えば、VPC クラスレスドメイン間ルーティング (CIDR) 範囲または Elastic IP アドレスのいずれかをネットワークアドレス変換 (NAT) ゲートウェイに許可できます。

ソースデータプロバイダーとターゲットデータプロバイダーに複数の VPC を使用する

ソースデータプロバイダーとターゲットデータプロバイダーが別々の VPC にある場合は、いずれかの VPC にインスタンスプロファイルを作成できます。その後、VPC ピアリング接続を使用して 2 つの VPC をリンクできます。この設定を使用して、Amazon EC2 インスタンスでソースデータベースを変換できます。

VPC ピアリング接続は、2 つの VPC 間のネットワーキング接続で、同じネットワーク内にあるかのように各 VPC のプライベート IP アドレスを使用してルーティングを有効にできます。VPC ピアリ

ング接続は、自分の VPC 間、別の AWS アカウントの VPC との間、または別の AWS リージョンの VPC との間に作成できます。VPC ピアリングの詳細については、[Amazon VPC ユーザーガイド](#)の「VPC ピアリング」をご参照ください。

VPC ピアリング接続を実装するには、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「[VPC ピア接続を操作する](#)」を参照してください。一方の VPC のルートテーブルに、もう一方の VPC の CIDR ブロックが含まれていることを確認します。例えば、A という VPC が送信先 10.0.0.0/16 を使用しており、B という VPC が送信先 172.31.0.0 を使用しているとします。この場合、VPC A のルートテーブルには 172.31.0.0、VPC B のルートテーブルには 10.0.0.0/16 が含まれている必要があります。詳細については、「Amazon VPC ピアリング接続ガイド」の「[VPC ピアリング接続のルートテーブルを更新する](#)」を参照してください。

Direct Connect または VPN を使用した VPC へのネットワーク設定

リモートネットワークは、Direct Connect やソフトウェアまたはハードウェア VPN 接続など、いくつかのオプションを使用して VPC に接続できます。このようなオプションを使用して、内部ネットワークを AWS クラウド に拡張することで、既存のオンサイトサービスを統合できます。モニタリング、認証、セキュリティ、データ、その他のシステムなどのオンサイトサービスを統合する場合があります。このようなタイプのネットワーク拡張を使用すると、オンサイトのサービスを VPC などの AWS がホストするリソースにシームレスに接続できます。この設定を使用して、オンプレミスのソースデータベースを変換できます。

この設定では VPC セキュリティグループに、VPC の CIDR 範囲または特定の IP アドレスを送信先とするトラフィックをホストに送信するルーティングルールが必要です。このホストは、VPC からのトラフィックをオンプレミスの VPN にブリッジできる必要があります。この場合、NAT ホストは独自のセキュリティグループ設定を含みます。このような設定の場合、VPC の CIDR 範囲またはセキュリティグループから NAT インスタンスへのトラフィックを許可する必要があります。詳細については、「AWS Site-to-Site VPN ユーザーガイド」の「[Site-to-Site VPN 接続を作成する](#)」を参照してください。

VPC へのインターネット接続の使用

AWS リソースへの接続に VPN または Direct Connect を使用しない場合は、インターネット接続を使用できます。この設定の場合、インターネットゲートウェイを備えた VPC 内のプライベートサブネットが必要です。ゲートウェイにはターゲットデータプロバイダーとインスタンスプロファイルが必要です。この設定を使用して、オンプレミスのソースデータベースを変換できます。

インターネットゲートウェイを VPC に追加するには、[Amazon VPC User Guide](#) の「インターネットゲートウェイのアタッチ」をご参照ください。

VPC ルートテーブルには、VPC が送信先ではないトラフィックをデフォルトでインターネットゲートウェイに送信するルーティングルールが含まれている必要があります。この設定の場合、データプロバイダーへの接続が NATゲートウェイのパブリック IP アドレスからのように見えます。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイド の「[VPCルートテーブル](#)」をご参照ください。

DMS Schema Conversion でのソースデータプロバイダーの作成

DMS Schema Conversion の移行プロジェクトでは、Microsoft SQL Server、Oracle、PostgreSQL、MySQL、IBM DB2 for LUW、IBM DB2 for z/OS、SAP ASE (Sybase ASE) データベースをソースデータプロバイダーとして使用できます。

ソースデータプロバイダーと DMS Schema Conversion 間の連携を許可するようにネットワークを設定します。詳細については、「[DMS Schema Conversion のためのネットワークのセットアップ](#)」を参照してください。

トピック

- [DMS Schema Conversion でのソースとしての Microsoft SQL Server データベースの使用](#)
- [DMS Schema Conversion でのソースとしての Oracle データベースの使用](#)
- [DMS スキーマ変換のソースとしての Oracle Data Warehouse データベースの使用](#)
- [DMS Schema Conversion でのソースとしての PostgreSQL データベースの使用](#)
- [DMS Schema Conversion でのソースとしての MySQL データベースの使用](#)
- [DMS Schema Conversion でのソースとしての IBM Db2 for Linux、UNIX、Windows データベースの使用](#)
- [DMS Schema Conversion でソースとして IBM Db2 for z/OS データベースを使用する](#)
- [AWS DMS Schema Conversion でのソースとしての SAP ASE \(Sybase ASE\) データベースの使用](#)

DMS Schema Conversion でのソースとしての Microsoft SQL Server データベースの使用

DMS Schema Conversion では、SQL Server データベースを移行のソースとして使用できます。

SQL Server のデータベースコードオブジェクトを DMS Schema Conversion を使用して次のターゲットに変換できます。

- Aurora MySQL

- Aurora PostgreSQL
- RDS for MySQL
- RDS for PostgreSQL

サポートされている SQL Server データベースのバージョンの詳細については、「[DMS Schema Conversion のソースデータプロバイダー](#)」を参照してください。

ソースの SQL Server データベースで DMS Schema Conversion を使用方法の詳細については、「[SQL Server to MySQL migration step-by-step walkthrough](#)」を参照してください。

Microsoft SQL Server をソースとする場合の権限

Microsoft SQL Server をソースとして使用する場合に必要となる権限は、次のリストのとおりです。

- VIEW DEFINITION
- VIEW DATABASE STATE

VIEW DEFINITION を使用すると、パブリックアクセス許可を持つユーザーはオブジェクト定義を表示できます。DMS Schema Conversion は、VIEW DATABASE STATE 権限を使用して、SQL Server Enterprise Edition の機能を確認します。

スキーマを変換する、各データベースの付与を繰り返します。

さらに、master データベースに次の権限を付与します。

- VIEW SERVER STATE
- VIEW ANY DEFINITION

DMS Schema Conversion は、VIEW SERVER STATE 権限を使用してサーバーの設定と構成を収集します。データプロバイダーを表示する VIEW ANY DEFINITION 権限は必ず付与します。

Microsoft Analysis Services に関する情報を読み取るには、master データベースで次のコマンドを実行します。

```
EXEC master..sp_addsrvrolemember @loginame = N'<user_name>', @rolename = N'sysadmin'
```

上記の例の **<user_name>** プレースホルダーを、前に必要な権限を付与したユーザー名に置き換えます。

SQL Server エージェントに関する情報を読み取るには、ユーザーを SQLAgentUser ロールに追加します。msdb データベースで次のコマンドを実行します。

```
EXEC sp_addrolemember <SQLAgentRole>, <user_name>;
```

上記の例の **<SQLAgentRole>** プレースホルダーを、SQL Server エージェントのロール名に置き換えます。次に、**<user_name>** プレースホルダーを、前に必要な権限を付与したユーザー名に置き換えます。詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[SQLAgentUser ロールへのユーザーの追加](#)」を参照してください。

ログ配布を検出するには、SELECT on dbo.log_shipping_primary_databases データベースに対する msdb 権限を付与します。

データ定義言語 (DDL) レプリケーションの通知方法を使用するには、ソースデータベースに対する RECEIVE ON **<schema_name>.<queue_name>** 権限を付与します。この例では、**<schema_name>** プレースホルダーをデータベースのスキーマ名に置き換えます。次に、**<queue_name>** プレースホルダーをキューテーブル名に置き換えます。

DMS Schema Conversion でのソースとしての Oracle データベースの使用

DMS Schema Conversion では、Oracle データベースを移行のソースとして使用できます。

Oracle データベースに接続するには、Oracle System ID (SID) を使用します。Oracle SID を見つけるには、Oracle データベースに対して以下のクエリを発行します。

```
SELECT sys_context('userenv','instance_name') AS SID FROM dual;
```

Oracle Database のデータベースコードオブジェクトを DMS Schema Conversion を使用して次のターゲットに変換できます。

- Aurora MySQL
- Aurora PostgreSQL
- RDS for MySQL
- RDS for PostgreSQL

サポートされている Oracle データベースのバージョンの詳細については、「[DMS Schema Conversion のソースデータプロバイダー](#)」を参照してください。

ソースの Oracle データベースで DMS Schema Conversion を使用方法の詳細については、「[Oracle to PostgreSQL migration step-by-step walkthrough](#)」を参照してください。

Oracle をソースとする場合の権限

Oracle をソースとして使用するには、次の権限が必要です。

- CONNECT
- SELECT_CATALOG_ROLE
- SELECT ANY DICTIONARY
- SELECT ON SYS.ARGUMENT\$

DMS スキーマ変換のソースとしての Oracle Data Warehouse データベースの使用

DMS スキーマ変換の移行ソースとして Oracle Data Warehouse データベースを使用して、データベースコードオブジェクトとアプリケーションコードを Amazon Redshift に変換できます。

サポートされる Oracle データベースのバージョンについては、「[DMS Schema Conversion のソースデータプロバイダー](#)」を参照してください。ソースの Oracle データベースで DMS スキーマ変換を使用する方法の詳細については、「[Oracle から PostgreSQL への移行のステップバイステップウォークスルー](#)」を参照してください。

Oracle Data Warehouse データウェアハウスをソースとして使用する場合の権限

Oracle Data Warehouse をソースとして使用するには、次の権限が必要です。

- CONNECT
- SELECT_CATALOG_ROLE
- SELECT ANY DICTIONARY

Oracle データウェアハウスから Amazon Redshift への変換設定

DMS スキーマ変換を編集する方法については、「[移行プロジェクトのスキーマ変換設定の指定](#)」を参照してください。

Oracle Data Warehouse から Amazon Redshift への変換設定には、以下の設定が含まれます。

- 選択した重大度以上のアクション項目に関するコメントを変換後のコードに追加する: この設定では、変換後のコード内のアクション項目に関するコメントの数を制限します。DMS は、選択した重大度以上のアクション項目に関するコメントを変換後のコードに追加します。

たとえば、変換したコード内のコメントの数を最小限に抑えるには、[エラーのみ] を選択します。変換したコードのすべてのアクション項目にコメントを含めるには、[すべてのメッセージ] を選択します。

- ターゲット Amazon Redshift クラスターの最大テーブル数: この設定では、DMS がターゲット Amazon Redshift クラスターに適用できるテーブルの最大数を設定します。Amazon Redshift には、クラスターノードタイプの使用を制限するクォータがあります。この設定では、以下の値がサポートされます。
 - 自動: DMS はノードタイプに応じてターゲット Amazon Redshift クラスターに適用するテーブルの数を決定します。
 - 値を設定する: テーブル数を手動で設定します。

DMS は、テーブルの数が Amazon Redshift クラスターが保存できる数よりも多い場合でも、すべてのソーステーブルを変換します。DMS は変換後のコードをプロジェクトに保存し、ターゲットデータベースには適用しません。変換後のコードを適用したときに Amazon Redshift クラスターのテーブルクォータに達すると、DMS は警告メッセージを表示します。また、DMS は、テーブル数が制限に達するまで、ターゲット Amazon Redshift クラスターにテーブルを適用します。

Amazon Redshift のテーブルクォータについては、「[Amazon Redshift のクォータと制限](#)」を参照してください。

- UNION ALL ビューを使用する: この設定では、DMS が 1 つのソーステーブルに対して作成できるターゲットテーブルの最大数を設定できます。

Amazon Redshift は、テーブルのパーティションをサポートしていません。テーブルのパーティショニングをエミュレートしてクエリの実行を迅速化するために、DMS はソーステーブルの各パーティションを Amazon Redshift の個別のテーブルに移行できます。次に、DMS は、作成したすべてのターゲットテーブルのデータを含むビューを作成します。

DMS は、ソーステーブルのパーティションの数を自動的に決定します。ソーステーブルパーティショニングのタイプによっては、この数は Amazon Redshift クラスターに適用できるテーブルのクォータを超える場合があります。このクォータに達しないようにするには、DMS が 1 つのソーステーブルのパーティションに対して作成できるターゲットテーブルの最大数を入力します。デフォルトのオプションは 368 個のテーブルです。これは 1 年 366 日のパーティションと、NO RANGE パーティションおよび UNKNOWN パーティションの 2 つのテーブルを表します。

- Oracle コードで使用する日付型フォーマット要素は Amazon Redshift の日時フォーマット文字列に類似する: この設定を使用して、TO_CHAR、TO_DATE、TO_NUMBER などのデータ型フォーマット関数を Amazon Redshift がサポートしていない日時フォーマット要素に変換します。デフォルトでは、DMS は拡張パック関数を使用して、変換されたコード内のサポートされていないフォーマット要素をエミュレートします。

Oracle の日時フォーマットモデルには、Amazon Redshift の日時フォーマット文字列よりも多くの要素が含まれています。ソースコードに Amazon Redshift がサポートする日時形式の要素のみが含まれている場合、変換されたコードで拡張パック関数を使用しないように、この値を設定します。拡張関数を使用しないほうが、変換されたコードの実行速度が速くなります。

- Oracle コードで使用する数値フォーマット要素は、Amazon Redshift の数値フォーマット文字列に類似する: この設定を使用して、Amazon Redshift がサポートしていない数値データ型フォーマット関数を変換します。デフォルトでは、DMS は拡張パック関数を使用して、変換されたコード内のサポートされていないフォーマット要素をエミュレートします。

Oracle の数値フォーマットモデルには、Amazon Redshift の数値フォーマット文字列よりも多くの要素が含まれています。ソースコードに Amazon Redshift がサポートする数値フォーマット要素のみが含まれている場合、変換されたコードで拡張パック関数を使用しないように、この値を設定します。拡張関数を使用しないほうが、変換されたコードの実行が速くなります。

- NVL 関数を使用して Oracle の LEAD 関数と LAG 関数の動作をエミュレートする: ソースコードで LEAD 関数および LAG 関数のオフセットのデフォルト値を使用しない場合、DMS は NVL 関数を使用してこれらの関数をエミュレートできます。デフォルトでは、DMS は、LEAD 関数と LAG 関数を使用するたびにアクション項目を生成します。NVL を使用してこれらの関数をエミュレートすると、変換されたコードの実行速度が速くなります。
- プライマリキーとユニークキーの動作をエミュレートする: この設定により、DMS はターゲット Amazon Redshift クラスターでのプライマリキーとユニークキーの制約の動作をエミュレートします。Amazon Redshift はプライマリキーやユニークキーの制約を強制せず、これらのキーを情報提供のみを目的として使用します。ソースコードでプライマリキーまたはユニークキーの制約を使用する場合は、この設定を使用して DMS が制約の動作をエミュレートするように設定します。
- 圧縮エンコードを使用する: この設定により、Amazon Redshift テーブル列に圧縮エンコードを適用します。DMS は、Redshift のデフォルトアルゴリズムを使用して圧縮エンコードを自動的に割り当てます。圧縮エンコードの詳細については、「Amazon Redshift データベースデベロッパーガイド」の「[圧縮エンコード](#)」を参照してください。

デフォルトでは、Amazon Redshift はソートキーと分散キーとして定義されている列に圧縮を適用しません。これらの列に圧縮を適用するには、[KEY 列で圧縮エンコードを使用する] を設定します。このオプションは、[圧縮エンコードを使用] を設定した場合にのみ選択できます。

DMS Schema Conversion でのソースとしての PostgreSQL データベースの使用

DMS Schema Conversion では、PostgreSQL データベースを移行のソースとして使用できます。

PostgreSQL Database のデータベースコードオブジェクトを DMS Schema Conversion を使用して次のターゲットに変換できます。

- MySQL
- Aurora MySQL

ソースとして PostgreSQL に必要な権限を以下に示します。

- CONNECT ON DATABASE <database_name>
- USAGE ON SCHEMA <database_name>
- SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA <database_name>
- SELECT ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA <database_name>

DMS Schema Conversion でのソースとしての MySQL データベースの使用

DMS Schema Conversion では、MySQL データベースを移行のソースとして使用できます。

MySQL Database のデータベースコードオブジェクトを DMS Schema Conversion を使用して次のターゲットに変換できます。

- [PostgreSQL]
- Aurora PostgreSQL

ソースとして MySQL に必要な権限を以下に示します。

- SELECT ON *.*
- SHOW VIEW ON *.*

MySQL から PostgreSQL への変換設定

DMS スキーマ変換を編集する方法については、「[移行プロジェクトのスキーマ変換設定の指定](#)」を参照してください。

MySQL から PostgreSQL への変換設定には、以下が含まれます。

- 変換後の SQL コードのコメント: この設定では、選択した重大度以上のアクション項目に関するコメントを変換後のコード内に追加します。

有効な値:

- エラーのみ
- エラーおよび警告
- すべてのメッセージ

DMS Schema Conversion でのソースとしての IBM Db2 for Linux、UNIX、Windows データベースの使用

DMS Schema Conversion では、IBM Db2 for Linux、UNIX、Windows データベースを移行ソースとして使用できます。

DMS Schema Conversion を使用して、データベースコードオブジェクトを Linux、UNIX、Windows データベース用の Db2 から次のターゲットに変換できます。

- Aurora PostgreSQL
- Amazon RDS for PostgreSQL

サポートされている IBM Db2 for Linux、UNIX、Windows データベースのバージョンについては、「」を参照してください。 [DMS Schema Conversion のソースデータプロバイダー](#)

IBM Db2 for Linux、UNIX、Windows のソースデータベースとしての前提条件

次のコード例を使用して、ソース IBM Db2 for Linux、UNIX、Windows データベースのバージョンを確認できます。

```
SELECT SERVICE_LEVEL FROM SYSIBMADM.ENV_INST_INFO;
```


IBM Db2 for Linux、UNIX、Windows のソースデータベースとしての権限

Linux、UNIX、Windows データベース用の Db2 に接続し、システムカタログとテーブルを読み取るために必要な権限は次のとおりです。

```
EXECUTE ON PACKAGE NULLID.SYSSH200
EXECUTE ON PACKAGE NULLID.SQLC2026 /* If Db2 LUW runs on a Linux operating system */
EXECUTE ON FUNCTION SYSPROC.ENV_GET_INST_INFO
EXECUTE ON FUNCTION SYSPROC.AUTH_LIST_AUTHORITIES_FOR_AUTHID
EXECUTE ON FUNCTION SYSPROC.AUTH_LIST_GROUPS_FOR_AUTHID
EXECUTE ON FUNCTION SYSPROC.AUTH_LIST_ROLES_FOR_AUTHID
SELECT ON SYSIBMADM.ENV_INST_INFO
SELECT ON SYSIBMADM.ENV_SYS_INFO
SELECT ON SYSIBMADM.PRIVILEGES
SELECT ON SYSCAT.ATTRIBUTES
SELECT ON SYSCAT.CHECKS
SELECT ON SYSCAT.COLIDENTATTRIBUTES
SELECT ON SYSCAT.COLUMNS
SELECT ON SYSCAT.DATAPARTITIONEXPRESSION
SELECT ON SYSCAT.DATAPARTITIONS
SELECT ON SYSCAT.DATATYPEDEP
SELECT ON SYSCAT.DATATYPES
SELECT ON SYSCAT.HIERARCHIES
SELECT ON SYSCAT.INDEXCOLUSE
SELECT ON SYSCAT.INDEXES
SELECT ON SYSCAT.INDEXPARTITIONS
SELECT ON SYSCAT.KEYCOLUSE
SELECT ON SYSCAT.MODULEOBJECTS
SELECT ON SYSCAT.MODULES
SELECT ON SYSCAT.NICKNAMES
SELECT ON SYSCAT.PERIODS
SELECT ON SYSCAT.REFERENCES
SELECT ON SYSCAT.ROUTINEPARMS
SELECT ON SYSCAT.ROUTINES
SELECT ON SYSCAT.ROWFIELDS
SELECT ON SYSCAT.SCHEMATA
SELECT ON SYSCAT.SEQUENCES
SELECT ON SYSCAT.TABCONST
SELECT ON SYSCAT.TABLES
SELECT ON SYSCAT.TRIGGERS
SELECT ON SYSCAT.VARIABLEDEP
SELECT ON SYSCAT.VARIABLES
```



```
SELECT ON SYSCAT.VIEWS  
SELECT ON SYSIBM.SYSDUMMY1
```

DMS Schema Conversion でソースとして IBM Db2 for z/OS データベースを使用する

DMS Schema Conversion では、IBM Db2 for z/OS データベースを移行のソースとして使用できません。

Db2 for z/OS データベースのデータベースコードオブジェクトを DMS Schema Conversion を使用して次のターゲットに変換できます。

- Amazon RDS for Db2
- Amazon RDS for PostgreSQL
- Aurora PostgreSQL

サポートされている IBM Db2 for z/OS データベースバージョンの詳細については、「[Source data providers for DMS Schema Conversion](#)」を参照してください。

IBM Db2 for z/OS をソースデータベースとして使用するための前提条件

IBM Db2 for z/OS バージョン 12 機能レベル 100 のデータベースバージョンは、IBM Db2 for z/OS バージョン 12 の新機能のほとんどをサポートしていません。このデータベースバージョンは、Db2 バージョン 11 へのフォールバックと Db2 バージョン 11 とのデータ共有をサポートしています。サポートされていない Db2 バージョン 11 の機能の変換を回避するには、IBM Db2 for z/OS データベース関数レベル 500 以上を AWS DMS SC のソースとして使用することをお勧めします。

次のコード例を使用して、ソース IBM Db2 for z/OS データベースのバージョンを確認できます。

```
SELECT GETVARIABLE('SYSIBM.VERSION') as version FROM SYSIBM.SYSDUMMY1;
```

このコードがバージョン DSN12015 以上を返すことを確認してください。

次のコード例を使用して、ソース IBM Db2 for z/OS データベース内の APPLICATION COMPATIBILITY 特殊レジスタの値を確認できます。

```
SELECT CURRENT APPLICATION COMPATIBILITY as version FROM SYSIBM.SYSDUMMY1;
```

このコードがバージョン V12R1M500 以上を返すことを確認してください。

ソースデータベースとしての IBM Db2 for z/OS の権限

Db2 for z/OS データベースに接続し、システムカタログとテーブルを読み取るのに必要な権限は次のとおりです。

```
SELECT ON SYSIBM.LOCATIONS
SELECT ON SYSIBM.SYSCHECKS
SELECT ON SYSIBM.SYSCOLUMNS
SELECT ON SYSIBM.SYSDATABASE
SELECT ON SYSIBM.SYSDATATYPES
SELECT ON SYSIBM.SYSDUMMY1
SELECT ON SYSIBM.SYSFOREIGNKEYS
SELECT ON SYSIBM.SYSINDEXES
SELECT ON SYSIBM.SYSKEYCOLUSE
SELECT ON SYSIBM.SYSKEYS
SELECT ON SYSIBM.SYSKEYTARGETS
SELECT ON SYSIBM.SYSJAROBJECTS
SELECT ON SYSIBM.SYSPACKAGE
SELECT ON SYSIBM.SYSPARMS
SELECT ON SYSIBM.SYSRELS
SELECT ON SYSIBM.SYSROUTINES
SELECT ON SYSIBM.SYSSEQUENCES
SELECT ON SYSIBM.SYSSEQUENCESDEP
SELECT ON SYSIBM.SYSSYNONYMS
SELECT ON SYSIBM.SYSTABCONST
SELECT ON SYSIBM.SYSTABLES
SELECT ON SYSIBM.SYSTABLESPACE
SELECT ON SYSIBM.SYSTRIGGERS
SELECT ON SYSIBM.SYSVARIABLES
SELECT ON SYSIBM.SYSVIEWS
```

AWS DMS Schema Conversion でのソースとしての SAP ASE (Sybase ASE) データベースの使用

SAP ASE (Sybase ASE) データベースは、DMS Schema Conversion の移行ソースとして使用できません。

DMS Schema Conversion を使用して、データベースコードオブジェクトを SAP ASE (Sybase ASE) Database から次のターゲットに変換できます。

- Aurora PostgreSQL
- RDS for PostgreSQL

サポートされている SAP ASE (Sybase ASE) データベースのバージョンについては、「」を参照してください。 [DMS Schema Conversion のソースデータプロバイダー](#)

ソースデータベースとしての SAP ASE (Sybase ASE) の権限

SAP ASE (Sybase ASE) をソースデータベースとして使用する場合は、次の権限が必要です。

- USE マスター
- dbo.spt_values で を選択する
- asehostname で を選択する

移行するデータベースごとに、次の権限を付与します。

- USE db_name (db_name を移行するデータベースの名前に置き換えます)
- dbo.sysusers で を選択する
- dbo.sysobjects で を選択する
- dbo.sysindexes で を選択する
- dbo.syscolumns で を選択する
- dbo.sysreferences で を選択する
- dbo.syscomments で を選択する
- dbo.syspartitions で を選択する
- dbo.syspartitionkeys で を選択する
- dbo.sysconstraints で を選択する
- dbo.systypes で を選択する
- dbo.sysqueryplans で を選択する

DMS Schema Conversion でターゲットデータプロバイダーを作成および設定する

DMS Schema Conversion の移行プロジェクトでは、MySQL、PostgreSQL、Amazon Redshift、Amazon RDS for Db2 データベースをターゲットデータプロバイダーとして使用できます。

トピック

- [DMS Schema Conversion でのターゲットとしての MySQL データベースの使用](#)
- [DMS Schema Conversion でのターゲットとしての PostgreSQL データベースの使用](#)
- [DMS スキーマ変換のターゲットとしての Amazon Redshift クラスターの使用](#)
- [DMS Schema Conversion でターゲットとして Amazon RDS for Db2 データベースを使用する](#)

DMS Schema Conversion でのターゲットとしての MySQL データベースの使用

DMS Schema Conversion では、MySQL データベースを移行のターゲットとして使用できます。

サポート対象のターゲットデータベースの詳細については、「[DMS Schema Conversion のターゲットデータプロバイダー](#)」を参照してください。

MySQL をターゲットとする場合の権限

MySQL をターゲットとして使用するには、次の権限が必要です。

- CREATE ON *.*
- ALTER ON *.*
- DROP ON *.*
- INDEX ON *.*
- REFERENCES ON *.*
- SELECT ON *.*
- CREATE VIEW ON *.*
- SHOW VIEW ON *.*
- TRIGGER ON *.*
- CREATE ROUTINE ON *.*

- ALTER ROUTINE ON *.*
- EXECUTE ON *.*
- CREATE TEMPORARY TABLES ON *.*
- AWS_LAMBDA_ACCESS (Only valid for Aurora MySQL)
- INSERT, UPDATE ON AWS_ORACLE_EXT.*
- INSERT, UPDATE, DELETE ON AWS_ORACLE_EXT_DATA.*
- INSERT, UPDATE ON AWS_SQLSERVER_EXT.*
- INSERT, UPDATE, DELETE ON AWS_SQLSERVER_EXT_DATA.*
- CREATE TEMPORARY TABLES ON AWS_SQLSERVER_EXT_DATA.*

次のコード例を使用すると、データベースユーザーを作成して、権限を付与できます。

```
CREATE USER 'user_name' IDENTIFIED BY 'your_password';
GRANT CREATE ON *.* TO 'user_name';
GRANT ALTER ON *.* TO 'user_name';
GRANT DROP ON *.* TO 'user_name';
GRANT INDEX ON *.* TO 'user_name';
GRANT REFERENCES ON *.* TO 'user_name';
GRANT SELECT ON *.* TO 'user_name';
GRANT CREATE VIEW ON *.* TO 'user_name';
GRANT SHOW VIEW ON *.* TO 'user_name';
GRANT TRIGGER ON *.* TO 'user_name';
GRANT CREATE ROUTINE ON *.* TO 'user_name';
GRANT ALTER ROUTINE ON *.* TO 'user_name';
GRANT EXECUTE ON *.* TO 'user_name';
GRANT CREATE TEMPORARY TABLES ON *.* TO 'user_name';
GRANT AWS_LAMBDA_ACCESS TO 'user_name'; (Only valid for Aurora MySQL)
GRANT INSERT, UPDATE ON AWS_ORACLE_EXT.* TO 'user_name';
GRANT INSERT, UPDATE, DELETE ON AWS_ORACLE_EXT_DATA.* TO 'user_name';
GRANT INSERT, UPDATE ON AWS_SQLSERVER_EXT.* TO 'user_name';
GRANT INSERT, UPDATE, DELETE ON AWS_SQLSERVER_EXT_DATA.* TO 'user_name';
GRANT CREATE TEMPORARY TABLES ON AWS_SQLSERVER_EXT_DATA.* TO 'user_name';
```

前述の例では、[*user_name*] をお客様の設定のユーザー名に置き換えます。次に、*your_password* を安全なパスワードに置き換えます。

Amazon RDS for MySQL または Aurora MySQL をターゲットとして使用するに
は、lower_case_table_names パラメータを 1 に設定します。この値は、MySQL サーバーが

テーブル、インデックス、トリガー、データベースなどのオブジェクト名の識別子を、大文字と小文字を区別せずに処理することを意味します。ターゲットインスタンスでバイナリログを有効にしている場合は、`log_bin_trust_function_creators` パラメータを 1 と設定します。この場合、ストアド関数を作成するのに、`DETERMINISTIC` 特性、`READS SQL DATA` 特性、`NO SQL` 特性を使用する必要はありません。これらのパラメータを設定するには、新しい DB パラメータグループを作成するか、既存の DB パラメータグループを変更します。

DMS Schema Conversion でのターゲットとしての PostgreSQL データベースの使用

DMS Schema Conversion では、PostgreSQL データベースを移行のターゲットとして使用できます。

サポート対象のターゲットデータベースの詳細については、「[DMS Schema Conversion のターゲットデータベース](#)」を参照してください。

PostgreSQL をターゲットとする場合の権限

PostgreSQL をターゲットとして使用するには、DMS Schema Conversion に次の最小権限が必要です。接続する前に、ターゲットデータベースが存在している必要があります。移行プロジェクトで使用するデータベースごとに、移行に使用するユーザーアカウントに次の権限を付与します。

```
GRANT CONNECT ON DATABASE <db_name> TO <user>;
GRANT CREATE ON DATABASE <db_name> TO <user>;
```

Amazon RDS for PostgreSQL をターゲットとして使用するには、DMS Schema Conversion に `rds_superuser` ロールが必要です。

変換したパブリックシノニムを使用するには、次のコマンドを使用してデータベースのデフォルト検索パスを変更します。

```
ALTER DATABASE <db_name> SET SEARCH_PATH = "$user", public_synonyms, public;
```

この例では、`<db_name>` プレースホルダーをデータベース名に置き換えます。

PostgreSQL では、スキーマを削除できるのはスキーマ所有者または `superuser` のみです。スキーマ所有者が一部のオブジェクトを所有していない場合でも、スキーマとスキーマに含まれるすべてのオブジェクトを削除できます。

別のユーザーを使用して別のスキーマを変換してターゲットデータベースに適用すると、DMS Schema Conversion がスキーマを削除できないというエラーメッセージが表示されることがあります。このエラーメッセージを回避するには、superuser ロールを使用します。

DMS スキーマ変換のターゲットとしての Amazon Redshift クラスターの使用

DMS スキーマ変換では、Amazon Redshift データベースを移行のターゲットとして使用できます。サポート対象のターゲットデータベースの詳細については、「[DMS Schema Conversion のターゲットデータベース](#)」を参照してください。

ターゲットとしての Amazon Redshift に関する権限

DMS スキーマ変換のターゲットとして Amazon Redshift を使用するには以下の権限が必要です。

- CREATE ON DATABASE: データベースに新しいスキーマを作成することを DMS に許可します。
- CREATE ON SCHEMA: データベーススキーマにオブジェクトを作成することを DMS に許可します。
- GRANT USAGE ON LANGUAGE: データベースに新しい関数やプロシージャを作成することを DMS に許可します。
- GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA pg_catalog: Amazon Redshift クラスターに関するシステム情報をユーザーに提供します。
- GRANT SELECT ON pg_class_info: テーブル分散スタイルに関する情報をユーザーに提供します。

次のコード例を使用してデータベースユーザーを作成し、アクセス許可を付与できます。例の値は、独自の値に置き換えます。

```
CREATE USER user_name PASSWORD your_password;  
GRANT CREATE ON DATABASE db_name TO user_name;  
GRANT CREATE ON SCHEMA schema_name TO user_name;  
GRANT USAGE ON LANGUAGE plpythonu TO user_name;  
GRANT USAGE ON LANGUAGE plpgsql TO user_name;  
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA pg_catalog TO user_name;  
GRANT SELECT ON pg_class_info TO user_name;  
GRANT SELECT ON sys_serverless_usage TO user_name;  
GRANT SELECT ON pg_database_info TO user_name;  
GRANT SELECT ON pg_statistic TO user_name;
```

変換したコードを適用するか、データを移行するターゲットスキーマごとに、GRANT CREATE ON SCHEMA の操作を繰り返します。

ターゲットの Amazon Redshift データベースに拡張パックを適用できます。拡張パックは、オブジェクトを Amazon Redshift に変換するときに必要なソース データベース機能をエミュレートするアドオンモジュールです。詳細については、「[DMS Schema Conversion での拡張パックの使用](#)」を参照してください。

DMS Schema Conversion でターゲットとして Amazon RDS for Db2 データベースを使用する

DMS Schema Conversion では、Amazon RDS for Db2 データベースを移行のターゲットとして使用できます。

サポートされているターゲットデータベースの詳細については、「[Target data providers for DMS Schema Conversion](#)」を参照してください。

ターゲットとして Amazon RDS for Db2 を使用する場合の権限

Amazon RDS for Db2 をターゲットとして使用するには、DMS Schema Conversion に master_user_role ロールが必要です。詳細については、「Amazon Relational Database Service ユーザーガイド」の「[Amazon RDS for Db2 のデフォルトロール](#)」を参照してください。

仮想データプロバイダー

AWS Database Migration Service (DMS) は、スキーマ変換でデータプロバイダーに仮想モードを提供します。この機能を使用すると、ターゲットデータベースに接続せずにスキーマ変換を実行できるため、インフラストラクチャのコストを削減し、移行計画を柔軟に実行することができます。仮想モードでは、リソースをコミットする前に、変換作業を迅速に開始して、最適な移行戦略を計画できます。互換性の評価やスキーマコードの変換とレビューの他、さまざまなターゲットオプションのテストも行うことができます。作業後、準備ができたらデータベースに接続できます。仮想モードは、MySQL、PostgreSQL、Amazon Redshift、Amazon RDS for Db2 など、AWS DMS Schema Conversion と互換性のあるすべてのターゲットデータベースをサポートします。

仮想データプロバイダーを作成する

仮想データプロバイダーの作成は、データプロバイダー作成用フォームで仮想モードを有効にするだけで実行できます。詳細については、「[Configure your data providers for DMS Schema Conversion](#)」を参照してください。

仮想データプロバイダーの使用

仮想データプロバイダーを使用するには、新しい移行プロジェクトを作成するか、既存の移行プロジェクトを変更します。次に、プロジェクトのターゲットデータプロバイダーを、作成した仮想データプロバイダーに設定します。

シークレットと IAM ロールの仮想プロバイダーを使用してシークレットのフィールドを読み取るには、IAM ロールに付与された任意のシークレットを使用して移行プロジェクトをセットアップします。

ターゲットプロバイダーを設定したら、[スキーマ変換] タブを選択します。次に、[スキーマ変換を起動] ボタンを選択します。プロジェクトが開始されるまで待ちます。

実際のターゲットデータプロバイダーと同様に、仮想ターゲットデータプロバイダーでスキーマ変換を使用できるようになりました。実際のターゲットデータベースへの接続を必要とするアクションは無効になりますが、ターゲットツリーで [SQL として保存] は使用できます。

仮想データプロバイダーから実際のデータプロバイダーに移行する

実際の移行を進める準備ができたなら、実際のデータプロバイダーに移行できます。

仮想データプロバイダーから実際のデータプロバイダーに移行するには、次の手順に従います。

1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、DMS AWS コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [データプロバイダー] を選択します。次に、変更するデータプロバイダーを選択します。
3. この仮想データプロバイダーを使用するすべての移行プロジェクトを確認するには、[関連する移行プロジェクト] セクションを参照してください。
4. 最初に関連付けられたプロジェクトを選択します。
5. [スキーマ変換] タブを選択します。
6. オプションの [詳細セクション] – [ステータス] を確認します。
7. ステータスが [開く] で、[スキーマ変換を閉じる] ボタンがグレー表示されていない場合は、そのステータスを選択してプロジェクトが終了するまで待ちます。
8. 関連する残りのすべての移行プロジェクトについて、以上のステップを繰り返します。
9. [開く] ステータスのプロジェクトが残っていないことを確認します。
10. データプロバイダーに戻り、[変更] を選択します。

11. [仮想モード] をオフにします。
12. 接続設定を正確に入力します。接続パラメータはデータベースエンジンによって異なります。詳細については、「[Creating data providers](#)」を参照してください。
13. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

 Note

変更が保存された後は、仮想モードをオンに戻すことはできません。

14. DMS AWS コンソールに戻ります。
15. ナビゲーションペインで [移行プロジェクト] を選択します。次に、データプロバイダーを変更する移行プロジェクトを選択します。
16. [Modify] (変更) を選択します。
17. ターゲットデータプロバイダーへの接続に使用するシークレットを入力します。データベースへの接続に必要な認証情報を含む正しいシークレットを使用します。
18. ターゲットシークレットの読み取りに使用する IAM ロールを入力します。ここで指定した IAM ロールが正しく、接続認証情報シークレットで読み取りが許可され、DMS Schema Conversion AWS サービスで使えることを確認します。
19. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。
20. [スキーマ変換] タブを選択します。
21. [スキーマ変換を起動] ボタンをクリックします。
22. プロジェクトが開始されるまで待ちます。

 Important

仮想モードを無効にしてこの変更をデータプロバイダーに保存すると、このアクションを元に戻すことはできません。データプロバイダーの実際のデータベース接続に関する詳細、動作するシークレット、関連する移行プロジェクトのシークレットにアクセスするための IAM ロールを提供する必要があります。

移行されたデータプロバイダーを含むプロジェクトを最初に開始すると、変換結果を取得できます。次のアクションのみが使用できます。

- ノードスキーマの場合 – データベースからの更新。

- データベースオブジェクトの場合 – 変更の適用、さらに、SQL としての保存。

[適用] アクションは、変換されたオブジェクトを実際のデータベースに適用します。

[データベースから更新] アクションは、実際のデータベースからデータベースオブジェクトをロードします。保存されていない変換オブジェクトは失われます。

DMS スキーマ変換での移行プロジェクトの管理

インスタンスプロファイルとスキーマ変換用の互換性のあるデータプロバイダーを作成した後、移行プロジェクトを作成します。詳細については、「[移行プロジェクトの作成](#)」を参照してください。

この新しいプロジェクトを DMS Schema Conversion で使用するには、[移行プロジェクト] ページのリストからプロジェクトを選択します。次に、[スキーマ変換] タブで、[スキーマ変換を起動] をクリックします。

DMS Schema Conversion の最初の起動には何らかのセットアップが必要です。AWS Database Migration Service (AWS DMS) はスキーマ変換インスタンスを起動します。これには最大 5 分かかります。このプロセスでは、ソースデータベースとターゲットデータベースからメタデータも読み取ります。初回起動が正常に完了した後の DMS Schema Conversion へのアクセスは迅速になります。

Amazon では、移行プロジェクトが使用したスキーマ変換インスタンスはプロジェクト完了の 3 日後に終了します。DMS Schema Conversion のために使用する Amazon S3 バケットから、変換後のスキーマと評価レポートを取得できます。

DMS Schema Conversion の移行プロジェクト設定の指定

移行プロジェクトを作成してスキーマ変換を起動した後、移行プロジェクト設定を指定できます。コンバージョン設定を変更して、変換済みのコードのパフォーマンスを向上させることができます。また、スキーマ変換ビューをカスタマイズすることもできます。

コンバージョン設定は、ソースデータベースプラットフォームとターゲットデータベースプラットフォームによって異なります。詳細については、「[ソースデータプロバイダーの作成](#)」および「[ターゲットデータプロバイダーを作成および設定する](#)」を参照してください。

ソースデータベースペインとターゲットデータベースペインに表示するスキーマとデータベースを指定するには、ツリービュー設定を使用します。空のスキーマ、空のデータベース、システムデータベース、ユーザー定義のデータベースやスキーマは、非表示にできます。

ツリービューのデータベースやスキーマを非表示にするには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. [移行プロジェクト] を選択します。[移行プロジェクト] ページが開きます。
3. 移行プロジェクトを選択して、[スキーマ変換] タブで、[スキーマ変換を起動] をクリックします。
4. [設定] を選択します。[設定] ページが開きます。
5. [ツリービュー] セクションで、次のとおり設定します。
 - 空のスキーマを非表示にするには、[空のスキーマを非表示] を選択します。
 - 空のデータベースを非表示にするには、[空のデータベースを非表示] を選択します。
 - [システムデータベースまたはスキーマ] で、非表示にするシステムデータベースやスキーマを選択します。
 - [ユーザー定義のデータベースまたはスキーマ] には、非表示にするユーザー定義のデータベース名とスキーマ名を入力します。[Add] (追加) を選択します。名前では大文字小文字は区別されません。

複数のデータベースやスキーマを追加するには、名前をカンマで区切ります。類似の名前のオブジェクトを複数追加するには、パーセント (%) をワイルドカードとして使用します。このワイルドカードは、データベース名またはスキーマ名に含まれる任意の数の記号を置き換えます。

[ソース] セクションと [ターゲット] セクションについても同じ手順を繰り返します。

6. [適用]、[スキーマ変換] の順に選択します。

AWS DMS Schema Conversion のアクセスログ

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. [移行プロジェクト] を選択します。[移行プロジェクト] ページが開きます。
3. 移行プロジェクトを選択し、[概要] タブの [ARN] フィールドから移行プロジェクト ID をコピーします。

Overview

Schema conversion

Summary

Migration project

Name

ora23ai-to-pg163

ARN arn:aws:dms:eu-central-1:49816020
9112:migration-project:K32W6ELWVZB
RNG6TSAAP3DPGMQ

4. CloudWatch サービスを開きます。
5. [ロググループ]を選択し、dms-tasks-sct-{migration_project_id} を入力します
({migration_project_id} はステップ 3 の id です)。
6. 当該のロググループ内には、ログを含むログストリームがあります。

DMS Schema Conversion でのデータベース移行評価レポートの作成

スキーマの変換をサポートするために生成されるレポートは、DMS Schema Conversion の重要な部分です。このデータベース移行評価レポートは、すべてのスキーマ変換タスクの概要を提供しています。ターゲット DB インスタンスの DB エンジンに変換できないスキーマのアクション項目の詳細も提供しています。AWS DMS コンソールでレポートを表示するか、このレポートのコピーを PDF またはカンマ区切り値 (CSV) ファイルとして保存できます。

移行評価レポートには、次のものが含まれます。

- エグゼクティブサマリー

- 推奨事項。サーバーオブジェクトの変換、バックアップの提案、リンクされたサーバーの変更などです。

DMS Schema Conversion が自動的に変換できない項目がある場合、ターゲット DB インスタンスに同等のコードを記述するために必要な作業量の見積りがレポートに表示されます。

トピック

- [DMS Schema Conversion のデータベース移行評価レポートを作成する](#)
- [DMS Schema Conversion のデータベース移行評価レポートを確認する](#)
- [DMS Schema Conversion のデータベース移行評価レポートを保存する](#)

DMS Schema Conversion のデータベース移行評価レポートを作成する

移行プロジェクトを作成した後、次の手順でデータベース移行評価レポートを作成します。

データベース移行評価レポートを作成するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. [移行プロジェクト] を選択します。[移行プロジェクト] ページが開きます。
3. [移行プロジェクト]、[スキーマ変換] の順に選択します。
4. [スキーマ変換を起動] をクリックします。[スキーマ変換] ページが開きます。
5. ソースデータベースペインで、評価するデータベーススキーマまたはスキーマ項目を選択します。レポートに複数のオブジェクトを含めるには、すべての項目を選択したことを確認します。
6. 評価するスキーマオブジェクトすべてのチェックボックスをオンにした後、選択したオブジェクトの親ノードを選択する必要があります。ソースデータベースペインで [アクション] メニューが利用できるようになりました。
7. [アクション] メニューで、[評価] を選択します。確認のダイアログボックスが表示されます。
8. ダイアログボックスの [評価] をクリックして、この選択を確定します。

DMS Schema Conversion のデータベース移行評価レポートを確認する

評価レポートを作成した後、DMS Schema Conversion は次のタブに情報を追加します。

- [概要]

• アクション項目

[概要] タブには、DMS Schema Conversion が自動的に変換できる項目の数が表示されます。

[アクション項目] タブには、DMS Schema Conversion が自動的に変換できない項目と、そのような項目の対処方法に関するレコメンデーションが表示されます。

評価レポートの概要

[Summary] (概要) タブには、データベース移行評価レポートの要約が表示されます。DMS Schema Conversion がデータベースストレージオブジェクトとデータベースコードオブジェクトについて自動的に変換できる項目の数が表示されています。

ほとんどの場合、DMS Schema Conversion が自動的にターゲットデータベースエンジンに変換するのはスキーマ項目すべてではありません。[概要] タブには、ソース内のスキーマ項目と同等のスキーマ項目をターゲット DB インスタンスで作成するために必要な作業量の見積りが表示されます。

テーブル、シーケンス、制約、データ型などのデータベースストレージオブジェクトの変換の概要を確認するには、[データベースストレージオブジェクト] をクリックします。

プロシージャ、関数、ビュー、トリガーなどのデータベースコードオブジェクトの変換の概要を確認するには、[データベースコードオブジェクト] をクリックします。

評価レポートの範囲を変更するには、ソースデータベースツリーで必要なノードを選択します。選択した範囲に応じて、DMS Schema Conversion は評価レポートの概要を更新します。

評価レポートアクション項目

[アクション項目] タブには、DMS Schema Conversion がターゲットデータベースエンジンと互換性のある形式に自動的に変換できない項目のリストが表示されています。DMS Schema Conversion は、アクション項目ごとに問題の説明と推奨アクションを提供しています。DMS Schema Conversion では、類似のアクション項目がグループ化されて、発生回数が表示されます。

関連するデータベースオブジェクトのコードを表示するには、リスト内のアクション項目を選択します。

生成 AI を使用した評価レポート

生成 AI を備えた DMS Schema Conversion は、一般的に複雑な手動変換を必要とする、事前に変換されていないコードオブジェクトの変換に役立つ推奨事項を提供することで、データベース移行プ

ロセスを合理化します。現在、この機能は Oracle から PostgreSQL/Aurora PostgreSQL への変換と SQL Server から PostgreSQL/Aurora PostgreSQL への変換で利用できます。

データベースコードオブジェクトの評価レポートは、生成 AI を使用した変換の候補となります。このレポートを PDF にエクスポートして、アクション項目ごとに 5 つのオブジェクトの短いリストを取得できます。レポートを CSV ファイルにエクスポートして、候補の完全なリストを表示できます。

[生成 AI を使用してスキーマを変換] を有効にして変換を実行すると、更新された評価レポートは AI を使用して正常に変換されたオブジェクトを識別します。これらのオブジェクトには対応するアクション項目が明確にマークされているため、AI が生成する変換の推奨事項を簡単に識別して追跡できます。

生成 AI によって変換されたオブジェクトをすばやく見つけるには

1. [アクション項目] タブに移動します。
2. 右上にあるドロップダウンメニューを見つけます。
3. オプションから [AI によって生成] を選択します。

このフィルタリング方法を使用すると、この機能を使用して正常に変換されたすべてのデータベースオブジェクトを効率的に表示できます。

DMS Schema Conversion のデータベース移行評価レポートを保存する

データベース移行評価レポートを作成した後、データベース移行評価レポートのコピーを PDF ファイルまたはカンマ区切り値 (CSV) ファイルのいずれかとして保存できます。

データベース移行評価レポートを PDF ファイルとして保存する

1. [エクスポート] をクリックして、[PDF] を選択します。ダイアログボックスを確認して、[PDF にエクスポート] を選択します。
2. DMS Schema Conversion は、PDF ファイルを使用してアーカイブを作成し、このアーカイブを Amazon S3 バケットに保存します。Amazon S3 バケットを変更するには、インスタンスプロファイルのスキーマ変換設定を編集します。
3. Amazon S3 バケットにある評価レポートファイルを開きます。

データベース移行評価レポートを CSV ファイルとして保存するには

1. [エクスポート] をクリックして、[CSV] を選択します。ダイアログボックスを確認して、[CSV にエクスポート] を選択します。
2. DMS Schema Conversion は、CSV ファイルを使用してアーカイブを作成し、このアーカイブを Amazon S3 バケットに保存します。Amazon S3 バケットを変更するには、インスタンスプロファイルのスキーマ変換設定を編集します。
3. Amazon S3 バケットにある評価レポートファイルを開きます。

PDF ファイルには、要約とアクション項目の情報の両方が含まれます。

評価レポートを CSV にエクスポートすると、DMS Schema Conversion は CSV ファイルを 3 つ作成します。

最初の CSV ファイルには、アクション項目に関する次の情報が含まれています。

- Category
- 発生
- アクション項目
- 件名
- Group
- 説明
- ドキュメントリファレンス
- 推奨されるアクション
- 線グラフ
- ポジション
- ソース
- ターゲット
- サーバー IP アドレスとポート
- データベース
- スキーマ

2 番目の CSV ファイル名には Action_Items_Summary というサフィックスがついており、次の情報を提供します。

- Schema
- アクション項目
- 発生回数
- 学習曲線の労力 (各アクション項目を変換するためのアプローチを設計するために必要な作業量)
- アクション項目の単一の発生を変換するための労力 (設計されたアプローチに沿って各アクション項目を変換するのに必要な作業量)
- アクション項目の説明
- 推奨されるアクション

必要となる作業量のレベルを示すために使用される値は、低 (最小) から高 (最高) までの加重スケールに基づいています。

3 番目の CSV ファイル名には Summary が含まれており、次の情報を提供します。

- Category
- プロジェクト数
- 自動的に変換されるオブジェクト
- 単純なアクションのあるオブジェクト
- 複雑度が中程度のアクションのあるオブジェクト
- 複雑なアクションのあるオブジェクト
- 総コード行数

DMS Schema Conversion の使用

DMS Schema Conversion は、既存のデータベーススキーマとほとんどのデータベースコードオブジェクトをターゲットデータベースと互換性のある形式に変換します。

DMS Schema Conversion を使用すると、オンライントランザクション処理 (OLTP) データベーススキーマを Amazon RDS for MySQL または RDS for PostgreSQL に変換するプロセスの多くを自動化します。ソースデータベースエンジンとターゲットデータベースエンジンにはさまざまな機能があり、DMS Schema Conversion は可能な限り同等のスキーマの作成を試みます。直接変換できないデータベースオブジェクトの場合、DMS Schema Conversion は実行できるアクションのリストを提供します。

データベーススキーマを変換するには、次のプロセスを使用します。

- データベーススキーマを変換する前に、変換中にデータベースオブジェクト名を変更する変換ルールを設定する。
- データベース移行評価レポートを作成して、移行の複雑さを推定する。このレポートは、DMS Schema Conversion が自動的に変換できないスキーマ要素に関する詳細を提供する。
- ソースデータベースストレージとコードオブジェクトを変換する。DMS Schema Conversion が変換したデータベースオブジェクトのローカルバージョンを作成する。このように変換したオブジェクトには、移行プロジェクトでアクセスできる。
- 変換済みのコードを SQL ファイルに保存して、変換アクション項目を確認、編集、または対処する。必要に応じて、変換したコードをターゲットデータベースに直接適用します。

トピック

- [DMS Schema Conversion での変換ルールの設定](#)
- [DMS Schema Conversion でのデータベーススキーマの変換: step-by-stepガイド](#)
- [生成 AI を使用したデータベースオブジェクトの変換](#)
- [移行プロジェクトのスキーマ変換設定の指定](#)
- [DMS Schema Conversion でのデータベーススキーマの更新](#)
- [DMS Schema Conversion での変換したコードの保存と適用](#)
- [Java アプリケーションの埋め込み SQL の変換](#)

DMS Schema Conversion での変換ルールの設定

DMS Schema Conversion を使用してデータベーススキーマを変換する前に、変換ルールを設定できます。変換ルールを使用すると、オブジェクト名の小文字または大文字への変更、プレフィックスやサフィックスの追加または削除、オブジェクト名の変更ができます。例えば、test_TABLE_NAME という名前のソーススキーマにテーブルがあるとします。ターゲットスキーマ内にある プレフィックス test_ をプレフィックス demo_ に変更するルールを設定できます。

変換ルールを作成して、次のとおりのタスクを実行できます。

- プレフィックスの追加、削除、または置換
- サフィックスの追加、削除、または置換
- 列のデータ型の変更
- オブジェクト名の小文字または大文字への変更
- オブジェクトの名前変更

次のオブジェクトの変換ルールを作成できます。

- Schema
- [テーブル]
- 列

変換ルールの作成

移行プロジェクトの一環として、DMS Schema Conversion は変換ルールを保存します。変換ルールは、移行プロジェクトの作成時に設定することも、後で編集することもできます。

プロジェクトには複数の変換ルールを追加できます。DMS Schema Conversion は変換中に、変換ルールが追加された順番通りにルールを適用します。

変換ルールを作成するには

1. [移行プロジェクトの作成] ページで、[変換ルールの追加] をクリックします。詳細については、「[移行プロジェクトの作成](#)」を参照してください。
2. [ルールターゲット] では、このルールを適用するデータベースオブジェクトのタイプを選択します。
3. [ソーススキーマ] では、[スキーマの入力] を選択します。次に、このルールを適用するソーススキーマ、テーブル、列の名前を入力します。正確な名前を入力して特定のオブジェクトを選択するか、パターンを入力して複数のオブジェクトを選択できます。パーセント (%) をワイルドカードとして使用すると、データベースオブジェクト名に含まれる任意の数の記号を置き換えることができます。
4. [アクション] では、実行するタスクを選択します。
5. ルールタイプに応じて、追加の値を 1 つまたは 2 つ入力します。例えば、オブジェクトの名前を変更するには、オブジェクトの新しい名前を入力します。プレフィックスを置換するには、現在のプレフィックスおよび置換後のプレフィックスを入力します。
6. [変換ルールの追加] をクリックすると、別の変換ルールを追加できます。

ルールの追加が完了したら、[移行プロジェクトを作成] をクリックします。

既存の変換ルールを複製するには、[複製] を選択します。既存の変換ルールを編集するには、リストからルールを選択します。既存の変換ルールを削除するには、[削除] を選択します。

変換ルールの編集

移行プロジェクトでは、新しい変換ルールの追加、既存の変換ルールの削除、または編集ができます。DMS Schema Conversion は、スキーマ変換の開始時に変換ルールを適用するため、ルールを編集した後は必ずスキーマ変換を閉じてから再起動します。

変換ルールを編集するには

1. にサインインし AWS マネジメントコンソール、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. [移行プロジェクト] を選択して、編集する移行プロジェクトを選択します。
3. [スキーマ変換] を選択して、[スキーマ変換を閉じる] をクリックします。
4. がスキーマ変換 AWS DMS を閉じたら、変更を選択して移行プロジェクト設定を編集します。
5. [変換ルール] で、次のいずれかのアクションを選択します。
 - 既存の変換ルールを複製して、リストの最後に追加するには、[複製] を選択する。
 - 既存の変換ルールを削除するには、[削除] を選択する。
 - 編集するには、既存の変換ルールを選択する。
6. ルールの編集を完了した後、[変更を保存] を選択します。
7. [移行プロジェクト] ページのリストでプロジェクトを選択します。[スキーマ変換] を選択して、[スキーマ変換を起動] をクリックします。

DMS Schema Conversion でのデータベーススキーマの変換: step-by-step ガイド

移行プロジェクトを作成して、ソースデータベースとターゲットデータベースに接続した後、ソースデータベースオブジェクトをターゲットデータベースと互換性のある形式に変換できます。DMS Schema Conversion は、ソースデータベースのスキーマを左側のパネルにツリービュー形式で表示します。

データベースツリーの各ノードは遅延ロードされます。ユーザーがツリービューでノードを選択した時点で、DMS Schema Conversion はソースデータベースからスキーマ情報をリクエストします。スキーマ情報のロード速度を上げるには、スキーマを選択して、[アクション] メニューから [メタデータをロード] を選択します。DMS Schema Conversion は次に、データベースのメタデータを読み取り、その情報を Amazon S3 バケットに保存します。これで、データベースオブジェクトの閲覧がより迅速になります。

変換は、データベーススキーマ全体で行うことも、ソースデータベースから任意のスキーマ項目を選択して行うこともできます。選択したスキーマ項目が親項目に依存する場合、DMS Schema Conversion はその親項目のスキーマも生成します。例えば、変換するテーブルを選択すると、DMS Schema Conversion は変換したテーブルと、そのテーブルが格納されているデータベーススキーマを作成します。

データベースオブジェクトの変換

DMS Schema Conversion を使用すると、データベーススキーマ全体を変換することも、個別のデータベーススキーマオブジェクトを変換することもできます。

データベーススキーマ全体を変換するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. [移行プロジェクト] を選択します。[移行プロジェクト] ページが開きます。
3. [移行プロジェクト]、[スキーマ変換] の順に選択します。
4. [スキーマ変換を起動] をクリックします。[スキーマ変換] ページが開きます。
5. ソースデータベースペインで、スキーマ名のチェックボックスをオンにします。
6. 移行プロジェクトの左側のペインで、このスキーマを選択します。DMS Schema Conversion はスキーマ名を青色で強調表示して、[アクション] メニューをアクティブ化します。
7. [アクション] で [変換] を選択します。[変換] ダイアログボックスが表示されます。
8. ダイアログボックスの [変換] をクリックして、この選択を確定します。

ソースデータベースオブジェクトを変換するには

1. にサインインし AWS マネジメントコンソール、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. [移行プロジェクト] を選択します。[移行プロジェクト] ページが開きます。
3. [移行プロジェクト]、[スキーマ変換] の順に選択します。
4. [スキーマ変換を起動] をクリックします。[スキーマ変換] ページが開きます。
5. ソースデータベースペインで、ソースデータベースオブジェクトを選択します。
6. 変換するオブジェクトのチェックボックスをすべてオンにした後、左側のパネルで選択したすべてのオブジェクトの親ノードを選択します。

DMS Schema Conversion は親ノードを青色で強調表示して、[アクション] メニューをアクティブ化します。

7. [アクション] で [変換] を選択します。[変換] ダイアログボックスが表示されます。
8. ダイアログボックスの [変換] をクリックして、この選択を確定します。

例えば、10 のテーブルのうち 2 つを変換するには、変換する 2 つのテーブルのチェックボックスをオンにします。[アクション] メニューが非アクティブであることに注意します。[テーブル] ノードを選択すると、DMS Schema Conversion はテーブル名を青色で強調表示して、[アクション] メニューをアクティブ化します。その後、このメニューから [変換] を選択できます。


2 つのテーブルと 3 つのプロシージャを変換する場合も同様に、オブジェクト名のチェックボックスをオンにします。次に、スキーマノードを選択して [アクション] メニューをアクティブ化し、[スキーマを変換] を選択します。

変換された SQL コードの編集と保存


[スキーマ変換] ページでは、データベースオブジェクト内の変換された SQL コードを編集できます。以下の手順を使用して、変換された SQL コードを編集、変更適用、保存します。

変換された SQL コードを編集、変更適用、保存するには

1. [スキーマ変換] ページで、[ソースデータプロバイダー] ペインのツリービューを開き、コードオブジェクトを表示します。



2. [ソースデータプロバイダー] ペインで、[アクション]、[変換] を選択します。アクションを確認します。
3. 変換の完了後、変換した SQL を表示するには、必要に応じて中央ペインを展開します。変換した SQL を編集するには、[ターゲット SQL] ペインで編集アイコンを選択します。



4. ターゲット SQL を編集したら、ページの上部にあるチェックアイコンを選択して変更を確認します。アクションを確認します。
5. [ターゲットデータプロバイダー] ペインで、[アクション]、[変更を適用] を選択します。アクションを確認します。
6. DMS は、編集した手順をターゲットデータストアに書き込みます。

変換したデータベースオブジェクトの確認

ソースデータベースオブジェクトを変換した後、プロジェクトの左側のペインでオブジェクトを選択できます。これで、そのオブジェクトのソースと変換済みのコードを確認できます。DMS Schema Conversion は、左側のペインで選択したオブジェクトの変換済みのコードを自動的にロードします。選択したオブジェクトのプロパティやパラメータも確認できます。

移行プロジェクトの一環として、DMS Schema Conversion は変換したコードを自動的に保存します。このようなコード変更のターゲットデータベースへの適用は行いません。変換したコードをターゲットデータベースに適用する方法の詳細については、「[変換したコードの適用](#)」を参照してください。変換したコードを移行プロジェクトから削除するには、右側のペインでターゲットスキーマを選択して、[アクション] から [データベースから更新] を選択します。

ソースデータベースオブジェクトを変換すると、中央下部のペインに変換の概要とアクション項目が表示されます。評価レポートを作成した場合も同じ情報を確認できます。評価レポートは、DMS Schema Conversion が変換できないスキーマ項目を特定して解決するうえで役立ちます。評価レポートの概要と変更の概要アクション項目のリストは CSV ファイルに保存できます。詳細については、「[データベース移行評価レポート](#)」を参照してください。

生成 AI を使用したデータベースオブジェクトの変換

生成 AI 機能を備えた DMS Schema Conversion は、一般的に複雑な手動変換を必要とする、事前に変換されていないコードオブジェクトの変換に役立つ推奨事項を提供することで、データベース移行プロセスを合理化します。この機能は、Oracle から PostgreSQL/Aurora PostgreSQL、SQL Server から PostgreSQL/Aurora PostgreSQL、SAP ASE (Sybase ASE) から PostgreSQL/Aurora PostgreSQL への変換で使用できます。データベーススキーマ全体、または個々のデータベーススキーマオブジェクトを変換できます。

Warning

DMS Schema Conversion の生成 AI 機能は、クロスリージョン推論を使用します。詳細については、「[DMS Schema Conversion でのクロスリージョン推論](#)」を参照してください。

生成 AI を使用してソースデータベースオブジェクトを変換するには、「[データベースオブジェクトの変換](#)」のステップ 1 から 6 に従って、次の 2 つのうちいずれかの方法を選択します。

- 方法 1: [アクション] メニューから [変換] を選択します。表示される変換ダイアログボックスで、[Convert schema with Generative AI] を有効にし、[変換] をクリックします。
- 方法 2: 右上隅にある [Convert schema with Generative AI] をクリックします。変換ダイアログボックスで、このオプションが有効になっていることを確認し、[変換] をクリックします。

DMS Schema Conversion コンソールでこの設定を手動で随時調整するには:

- [設定] タブに移動します。
- [コンバージョン設定] セクションで、[生成 AI] オプションを有効にして生成 AI の使用を承認します。

Note

サポートされているリージョン:

- アジアパシフィック (東京) (ap-northeast-1)
- アジアパシフィック (大阪) (ap-northeast-3)
- アジアパシフィック (シドニー) (ap-southeast-2)
- カナダ (中部) (ca-central-1)
- ヨーロッパ (フランクフルト) (eu-central-1)
- 欧州 (ストックホルム) (eu-north-1)
- 欧州 (アイルランド) (eu-west-1)
- ヨーロッパ (ロンドン) (eu-west-2)
- 欧州 (パリ) (eu-west-3)
- 米国東部 (バージニア北部) (us-east-1)
- 米国東部 (オハイオ) (us-east-2)
- 米国西部 (オレゴン) (us-west-2)

Note

サポートされている変換パス:

- Oracle から Amazon RDS for PostgreSQL
- Oracle から Amazon Aurora PostgreSQL
- Microsoft SQL Server から Amazon RDS for PostgreSQL
- Microsoft SQL Server から Amazon Aurora PostgreSQL
- SAP ASE (Sybase ASE) から Amazon RDS for PostgreSQL へ
- SAP ASE (Sybase ASE) から Amazon Aurora PostgreSQL へ
- IBM Db2 for Linux、UNIX、Windows (LUW) から Amazon RDS for PostgreSQL
- IBM Db2 for Linux、UNIX、Windows (LUW) から Amazon Aurora PostgreSQL
- IBM Db2 for z/OS から Amazon RDS for PostgreSQL
- IBM Db2 for z/OS から Amazon Aurora PostgreSQL

生成 AI 変換の範囲

生成 AI 支援型のスキーマ変換は、指定されたアクション項目を持つ特定の SQL 要素のみを対象とします。その他すべての SQL 要素は、デフォルトのルールベースのアプローチを使用して変換されます。拡張された生成 AI 変換の範囲に含まれる SQL 要素は次のとおりです。

変換方向	アクション項目	メッセージ	構文要素
Oracle から Amazon RDS for PostgreSQL およ び Amazon Aurora PostgreSQL への変換	5578	AWS DMS Schema Conversion は SELECT ステートメントを変換できません	制限を除くすべて
	30415	MERGE ステートメントにはターゲットテーブル列の値に基づく WHERE 句のフィルタリング条件が含まれます	制限を除くすべて
	5591	AWS DMS Schema Conversion はシステムオブジェクトを変換できません	制限を除くすべて
	5029	AWS DMS Schema Conversion は、サポートされていないデータ型を持つオブジェクトの使用を変換できません	関数とプロシージャの引数で、サポートされていない STANDARD.BFILE データ型を持つオブジェクトの使用。
	5031	AWS DMS Schema Conversion は CURSOR 式を変換できません	制限を除くすべて

変換方向	アクション項目	メッセージ	構文要素
	5043	AWS DMS Schema Conversion は、SELECT 句でアスタリスクが付いた階層クエリを変換できません	制限を除くすべて
	5073	PostgreSQL は疑似列を含む階層クエリをサポートしていません	制限を除くすべて
	5102	PostgreSQL は MERGE ステートメントをサポートしていません	制限を除くすべて
	5585	AWS DMS Schema Conversion は、外部結合を相関サブクエリに変換できません	制限を除くすべて
	5608	AWS DMS Schema Conversion は、SET 句内の複数の列を返すサブクエリを持つ UPDATE ステートメントを変換できません	制限を除くすべて
	5619	AWS DMS Schema Conversion はシステムオブジェクトを変換できません	制限を除くすべて

変換方向	アクション項目	メッセージ	構文要素
	5852	PostgreSQL は MERGE ステートメントのターゲットとしてテーブルのみをサポートしています。	制限を除くすべて
	5853	AWS DMS Schema Conversion は、MERGE ステートメントの USING 句のソースとしてテーブル、ビュー、またはサブクエリのみをサポートします。	制限を除くすべて
	5855	MERGE ステートメントにはターゲットテーブル列の値に基づく WHERE 句のフィルタリング条件が含まれます	制限を除くすべて
	9996	内部コンバータエラーが発生しました	制限を除くすべて
	9993	未解決のオブジェクトへの参照が原因で、ステートメントを変換できません	制限を除くすべて
	5598	PostgreSQL は ROWID をサポートしていません	制限を除くすべて

変換方向	アクション項目	メッセージ	構文要素
	5340	AWS DMS Schema Conversion は関数を変換できません	制限を除くすべて
	5071	PostgreSQL はサブクエリの INSERT ステートメントをサポートしていません	制限を除くすべて
	5068	PostgreSQL はサブクエリの DELETE ステートメントをサポートしていません	制限を除くすべて
	5065	PostgreSQL はサブクエリの UPDATE ステートメントをサポートしていません	制限を除くすべて
	5586	AWS DMS Schema Conversion は NOCYCLE 句を使用してクエリを変換できません	制限を除くすべて
	5351	AWS DMS Schema Conversion はオブジェクトを変換できません	制限を除くすべて
	5077	PostgreSQL は SELECT ステートメントの PIVOT 句をサポートしていません	制限を除くすべて

変換方向	アクション項目	メッセージ	構文要素
	5126	PostgreSQL は MODEL ステートメントをサポートしていません	制限を除くすべて
	5121	PostgreSQL は FORALL ステートメントをサポートしていません	制限を除くすべて
	5141	AWS DMS Schema Conversion はこのタイプの変換をサポートしていません	制限を除くすべて
	5142	AWS DMS Schema Conversion は、同じメソッドのネストされた呼び出しを変換できません	制限を除くすべて
	5245	PostgreSQL はネストされたテーブル列を含むビューをサポートしていません	制限を除くすべて
	5500	AWS DMS Schema Conversion はデータベースメール送信を変換できません	制限を除くすべて
	5501	AWS DMS Schema Conversion はスケジュールされたジョブを変換できません	制限を除くすべて

変換方向	アクション項目	メッセージ	構文要素
	5645	PostgreSQL は複数のオブジェクトテーブルターゲットの BULK COLLECT INTO 句をサポートしていません。	制限を除くすべて
	5665	PostgreSQL は PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION で定義されたコレクションデータ型をサポートしていません	制限を除くすべて
	5637	PostgreSQL は、VARRAY の BULK COLLECT INTO VARRAY をサポートしていません	制限を除くすべて
	5594	AWS DMS Schema Conversion は日付時刻式を変換できません	制限を除くすべて
	5622	AWS DMS Schema Conversion は、パラメータを true に設定して dbms_transaction.local_transaction_id 関数を変換します。	制限を除くすべて

変換方向	アクション項目	メッセージ	構文要素
	5643	PostgreSQL は SELECT ステートメントのマルチレベルコレクションタイプの BULK COLLECT INTO 句をサポートしていません。	制限を除くすべて
	5649	PostgreSQL はマルチレベルコレクションタイプのマルチセット演算子をサポートしていません。	制限を除くすべて
	5651	AWS DMS Schema Conversion はパイプラインテーブル関数を変換できません	制限を除くすべて
	5793	AWS DMS Schema Conversion は、GRANT ALL オプションを使用してキューを作成します。	制限を除くすべて
	5794	PostgreSQL はキューモードをデフォルトで ENABLE に設定します	制限を除くすべて
	5795	Amazon Simple Queue Service は DISABLE モードでキューをサポートしていません	制限を除くすべて

変換方向	アクション項目	メッセージ	構文要素
Microsoft SQL Server から Amazon RDS for PostgreSQL、お よび Microsoft SQL Server から Amazon Aurora PostgreSQL	7610	AWS DMS スキーマ 変換は、サポートさ れていない DDL ス テートメントを変換 できません	制限を除くすべて
	7622	AWS DMS Schema Conversion は、複雑 なインライン関数 を使用して DELETE ス テートメントを変換 できません	制限を除くすべて
	7624	AWS DMS Schema Conversion は、プ ライマリキーのない テーブルのインライ ン関数から DELETE ステートメントを変 換できません	制限を除くすべて
	7626	AWS DMS Schema Conversion は、複雑 なインライン関数 を使用して UPDATE ス テートメントを変換 できません	制限を除くすべて
	7627	AWS DMS Schema Conversion はこの構 文要素を変換できま せん	制限を除くすべて
	7628	PostgreSQL は GOTO ステートメントをサ ポートしていません	制限を除くすべて

変換方向	アクション項目	メッセージ	構文要素
	7637	PostgreSQL はグローバルカーソルをサポートしていません	制限を除くすべて
	7639	PostgreSQL は動的カーソルをサポートしていません	制限を除くすべて
	7644	PostgreSQL は %s 句をサポートしていません	制限を除くすべて
	7645	PostgreSQL はリンクされたサーバーでのパススルーコマンドの実行をサポートしていません	制限を除くすべて
	7653	PostgreSQL は GROUP BY ROLLUP 句をサポートしていません	制限を除くすべて
	7654	PostgreSQL は GROUP BY CUBE 句をサポートしていません	制限を除くすべて
	7655	PostgreSQL は GROUP BY GROUPING SETS 句をサポートしていません	制限を除くすべて

変換方向	アクション項目	メッセージ	構文要素
	7672	PostgreSQL は文字列を実行する EXECUTE ステートメントをサポートしていません	制限を除くすべて
	7683	ターゲットがビュー、マテリアライズドビュー、または外部テーブルの場合、MERGE はサポートされません	制限を除くすべて
	7687	PostgreSQL は CONTAINS 述語をサポートしていません	制限を除くすべて
	7688	PostgreSQL は FREETEXT 述語をサポートしていません	制限を除くすべて
	7691	PostgreSQL は WAITFOR TIME 機能をサポートしていません	制限を除くすべて
	7695	PostgreSQL はプロシージャの呼び出しを変数としてサポートしていません	制限を除くすべて
	7696	AWS DMS オブジェクトが作成されていないため、スキーマ変換は %s オブジェクトを変換できません	制限を除くすべて

変換方向	アクション項目	メッセージ	構文要素
	7708	AWS DMS Schema Conversion は、サポートされていない%sデータ型の使用を変換できません	制限を除くすべて
	7709	AWS DMS Schema Conversion は対称キーの使用を変換できません	制限を除くすべて
	7773	AWS DMS Schema Conversion は、日付を含む算術演算を変換できません	制限を除くすべて
	7774	AWS DMS Schema Conversion は、オペランドのタイプが混在する算術演算を変換できません	制限を除くすべて
	7794	PostgreSQL はユーザー定義のデータ型をサポートしていません	制限を除くすべて
	7796	PostgreSQL は UPDATE ステートメントの TOP 句をサポートしていません	制限を除くすべて

変換方向	アクション項目	メッセージ	構文要素
	7797	PostgreSQL は UPDATE ステートメントの OUTPUT 句の DELETED 列プレフィックスをサポートしていません	制限を除くすべて
	7798	PostgreSQL は DELETE ステートメントの TOP 句をサポートしていません	制限を除くすべて
	7799	PostgreSQL は INSERT 演算子の TOP 句をサポートしていません	制限を除くすべて
	7804	PostgreSQL はビット単位の排他的 OR 演算子をサポートしていません	制限を除くすべて
	7805	PostgreSQL は !< をサポートしていません	制限を除くすべて
	7806	PostgreSQL は !> (以下) 演算子をサポートしていません	制限を除くすべて

変換方向	アクション項目	メッセージ	構文要素
	7811	PostgreSQL は %s 関数をサポートしていません。AWS DMS スキーマ変換は、変換されたコードでこのサポートされていない関数をスキップします	制限を除くすべて (DDL は除外)
	7816	PostgreSQL は XML データ型のメソッドをサポートしていません	制限を除くすべて
	7817	PostgreSQL は SQL クエリで FOR XML PATH オプションをサポートしていません	制限を除くすべて
	7818	PostgreSQL はバイナリデータ型の算術演算をサポートしていません	制限を除くすべて
	7819	PostgreSQL は INSERT...EXECUTE ステートメントをサポートしていません	制限を除くすべて
	7820	PostgreSQL は VALUE() メソッドをサポートしていません	制限を除くすべて

変換方向	アクション項目	メッセージ	構文要素
	7824	RECURSIVE CTE は MERGE ステートメントではサポートされません	制限を除くすべて
	7829	AWS DMS Schema Conversion は UPDATE ステートメントで変数割り当てを変換できません	制限を除くすべて
	7830	AWS DMS Schema Conversion は CASE オペランドで算術演算を変換できません	制限を除くすべて
	7832	AWS DMS Schema Conversion はビューで INSTEAD OF トリガーを変換できません	制限を除くすべて
	7833	AWS DMS Schema Conversion は現在のコンテキストで @@rowcount 関数を変換できません	制限を除くすべて
	7836	PostgreSQL はバイナリデータの書き込みオペレーションをサポートしていません	制限を除くすべて

変換方向	アクション項目	メッセージ	構文要素
	7840	AWS DMS スキーマ変換はデータベースコンソールコマンドステートメントを変換できません	制限を除くすべて
	7904	AWS DMS Schema Conversion は %s システムオブジェクトを変換できません	制限を除くすべて
	7905	PostgreSQL は SELECT ステートメントの PIVOT 句をサポートしていません	制限を除くすべて
	7906	PostgreSQL は SELECT ステートメントの UNPIVOT 句をサポートしていません	制限を除くすべて
	7909	AWS DMS Schema Conversion は UPDATE(列) または COLUMNS_UPDATED ステートメントを変換できません	制限を除くすべて

変換方向	アクション項目	メッセージ	構文要素
	7916	AWS DMS Schema Conversion は、INSERT ON CONFLICT ステートメントを使用して MERGE ステートメントをエミュレートできません	制限を除くすべて
	7917	PostgreSQL は %s 関数をサポートしていません	制限を除くすべて
	7918	PostgreSQL はテーブル値関数をサポートしていません	制限を除くすべて
	7919	PostgreSQL は %s デイレクティブを含む FOR XML をサポートしていません	制限を除くすべて
	7920	PostgreSQL は FOR XML を含む EXPLICIT モードをサポートしていません	制限を除くすべて
	7925	PostgreSQL は OPENXML フラグのパーセント文字をサポートしていません	制限を除くすべて

変換方向	アクション項目	メッセージ	構文要素
	7927	PostgreSQL はプライマリキーのない自己参照テーブルの OUTER 結合をサポートしていません	制限を除くすべて
	7929	AWS DMS Schema Conversion は EXEC ステートメントから INSERT を変換できません	制限を除くすべて
	7939	AWS DMS Schema Conversion は %s JSON システム関数を変換できません	制限を除くすべて
	7940	AWS DMS Schema Conversion は OPENJSON システムのテーブル値関数を変換できません	制限を除くすべて
	7941	AWS DMS Schema Conversion は、オープンデータセットが複数あるため、すべてのオープンデータセットを変換できません	制限を除くすべて
	9996	内部コンバータエラーが発生しました	制限を除くすべて

変換方向	アクション項目	メッセージ	構文要素
SAP ASE (Sybase ASE) から Amazon RDS for PostgreSQL へ、SAP ASE (Sybase ASE) から Amazon Aurora PostgreSQL へ	3014	関数を変換できません	制限を除くすべて
	3016	PostgreSQL は DML 演算子の TOP オプションをサポートしていません	制限を除くすべて
	3021	算術演算の自動移行を実行できません	制限を除くすべて
	3023	PostgreSQL はバイナリデータ型の算術演算をサポートしていません	制限を除くすべて
	3025	日付/時刻形式は一致できません	制限を除くすべて
	3026	変数を使用した演算子 WAITFOR の自動変換はサポートされていません	制限を除くすべて
	3027	PostgreSQL は WAITFOR TIME 機能をサポートしていません	制限を除くすべて
	3028	PostgreSQL は 命令による WAITFOR をサポートしていません	制限を除くすべて
	3061	システムオブジェクトを変換できません	制限を除くすべて

変換方向	アクション項目	メッセージ	構文要素
	3064	PostgreSQL では、UPDATE ステートメントの FROM 句でターゲットテーブルを繰り返さないでください。	制限を除くすべて
	3065	FROM 句の自己参照テーブルを持つ DELETE ステートメントと OUTER JOIN を自動的に変換することはできません	制限を除くすべて
	3069	ステートメントを変換できません	制限を除くすべて
	3081	DMS SC はサポートされていない DDL ステートメントを変換できません	制限を除くすべて
	3088	PostgreSQL はグローバルカーソルをサポートしていません	制限を除くすべて
	3089	PostgreSQL は動的カーソルをサポートしていません	制限を除くすべて
	3121	DMS SC は、サポートされていないデータ型の使用を変換できません	制限を除くすべて

変換方向	アクション項目	メッセージ	構文要素
	3122	DMS SC は日付を含む算術演算を変換できません	制限を除くすべて
	3123	DMS SC は、混合タイプのオペランドで算術演算を変換できません	制限を除くすべて
	3146	PostgreSQL はビット単位の排他的 OR 演算子をサポートしていません	制限を除くすべて
	3147	PostgreSQL は !< (以上) 演算子をサポートしていません	制限を除くすべて
	3148	PostgreSQL は !> (以下) 演算子をサポートしていません	制限を除くすべて
	3150	DMS SC は関数を変換できません	制限を除くすべて
	3156	PostgreSQL はバイナリデータ型の算術演算をサポートしていません	制限を除くすべて
	3162	DMS SC は UPDATE ステートメントで変数割り当てを変換できません	制限を除くすべて

変換方向	アクション項目	メッセージ	構文要素
	3163	DMS SC は CASE オペランドで算術演算を変換できません	制限を除くすべて
	3168	PostgreSQL はバイナリデータの書き込みオペレーションをサポートしていません	制限を除くすべて
	3172	DMS SC はデータベースコンソールコマンドステートメントを変換できません	制限を除くすべて
	3177	DMS SC がシステムオブジェクトを変換できない	制限を除くすべて
	3182	DMS SC は UPDATE(列) または COLUMNS_UPDATED ステートメントを変換できません	制限を除くすべて
	3190	DMS SC は関数を変換できません	制限を除くすべて
	3191	PostgreSQL はテーブル値関数をサポートしていません	制限を除くすべて
	9996	内部コンバータエラーが発生しました	制限を除くすべて

変換方向	アクション項目	メッセージ	構文要素
IBM Db2 for Linux、UNIX、Windows (LUW) から Amazon RDS for PostgreSQL、IBM Db2 for Linux、UNIX、Windows (LUW) から Amazon Aurora PostgreSQL	4506	PostgreSQL は、トップレベルのセットオペレーションを含むビュー定義をサポートしていません	制限を除くすべて
	4523	PostgreSQL はクエリへの挿入をサポートしていません	制限を除くすべて
	4524	PostgreSQL は、挿入ステートメントの計算前に値を返すことをサポートしていません	制限を除くすべて
	4526	PostgreSQL は %s 関数をサポートしていません	制限を除くすべて
	4527	PostgreSQL はクエリを使用したデータの更新をサポートしていません	制限を除くすべて
	4528	PostgreSQL は、更新ステートメントの計算前に値を返すことをサポートしていません	制限を除くすべて
	4529	PostgreSQL は、更新ステートメントで古い値を返すことをサポートしていません	制限を除くすべて

変換方向	アクション項目	メッセージ	構文要素
	4531	PostgreSQL は INCLUDE 列をサポートしていません	制限を除くすべて
	4532	PostgreSQL は insert ステートメントの INCLUDE 列をサポートしていません	制限を除くすべて
	4533	PostgreSQL は、更新ステートメントの行の数量制限をサポートしていません	制限を除くすべて
	4534	PostgreSQL は、クエリを使用したデータの削除をサポートしていません	制限を除くすべて
	4536	PostgreSQL は、削除ステートメントの行の数量制限をサポートしていません	制限を除くすべて
	4537	PostgreSQL は期間指定句をサポートしていません	制限を除くすべて
	4538	PostgreSQL は outer-table-reference をサポートしていません	制限を除くすべて
	4539	PostgreSQL は continue-handler 句をサポートしていません	制限を除くすべて

変換方向	アクション項目	メッセージ	構文要素
	4541	PostgreSQL はモジュールをサポートしていません	制限を除くすべて
	4549	PostgreSQL は「GOTO」ステートメントをサポートしていません	制限を除くすべて
	4556	PostgreSQL エラーコードタイプが数値ではなく、数値タイプの変数と互換性がありません	制限を除くすべて
	4558	PostgreSQL は型付きビューをサポートしていません	制限を除くすべて
	4559	PostgreSQL は「MERGE」ステートメントをサポートしていません	制限を除くすべて
	4572	PostgreSQL は、型メソッドを使用して行を返す関数をサポートしていません	制限を除くすべて
	4573	PostgreSQL はメソッド呼び出しをサポートしていません	制限を除くすべて

変換方向	アクション項目	メッセージ	構文要素
	4575	PostgreSQL は、スキーマの名前またはスキーマの名前のない CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE をサポートしていません - SESSION	制限を除くすべて
	4583	システムオブジェクトを変換できません	制限を除くすべて
	4597	PostgreSQL には UTL_MAIL モジュールと同様の機能はありません	制限を除くすべて
	4598	PostgreSQL には UTL_SMTP モジュールと同様の機能はありません	制限を除くすべて
	4605	DMS SC は MERGE ステートメントでサポートされていない句を変換できません	制限を除くすべて
	4606	DMS SC は、サポートされていない句を含む MERGE ステートメントを変換できません	制限を除くすべて
	4612	PostgreSQL は特別な登録機能をサポートしていません	制限を除くすべて

変換方向	アクション項目	メッセージ	構文要素
	9996	内部コンバータエラーが発生しました	制限を除くすべて
IBM Db2 for z/OS to Amazon RDS for PostgreSQL お よび IBM Db2 for z/OS to Amazon Aurora PostgreSQL	8507	PostgreSQL は %s 関数をサポートしていません	制限を除くすべて
	8519	FETCH 句はサポートされていません	制限を除くすべて
	8521	位置削除はサポートされていません	制限を除くすべて
	8542	PostgreSQL はデフォルトの名前空間をサポートしていません	制限を除くすべて
	8559	DMS SC は、サポートされていない句を含む MERGE ステートメントを変換できません	制限を除くすべて
	8560	PostgreSQL は、RAISE ステートメントでの変数またはパラメータの使用をサポートしていません	制限を除くすべて
	8563	PostgreSQL は、Db2 for z/OS と比較して、間隔データ型に異なる形式を使用します	制限を除くすべて

変換方向	アクション項目	メッセージ	構文要素
	8566	DMS SC はカーソルからのバルクデータフェッチとバックワードデータフェッチを変換できません	制限を除くすべて
	8570	DMS SC は FINAL TABLE テーブルリファレンスで MERGE ステートメントを変換できません	制限を除くすべて
	8581	DMS SC は、サポートされていない句を含む UPDATE ステートメントを変換できません	制限を除くすべて
	9996	内部コンバータエラーが発生しました	制限を除くすべて

制限事項

生成 AI 機能を使用したデータベースオブジェクトの変換には、次の制限があります。

- 生成 AI 変換をサポートするデータベースエンドポイントは、AWS コンソールに表示されません。これらを表示するには、評価レポートを PDF ファイルまたは CSV ファイルとしてエクスポートする必要があります。
- 生成 AI 支援型のスキーマ変換は、確率システムであり、すべての変換で 100% の精度を達成できない場合があります。また、一定期間の中で、同じ SQL ステートメントに対して異なる結果を生成することもあります。そのため、すべての変換出力を確認して検証する必要があります。
- 生成 AI 変換は、以下ではサポートされていません。
 - テーブルの DEFAULT 制約
 - 関数またはプロシージャパラメータの DEFAULT 値

- テーブル内の列の計算
 - TRIGGER
 - COLUMN DATA TYPE
 - 動的 SQL
 - INDEX
 - CONSTRAINT
- ソースステートメントが複数のアクション項目で変換され、少なくとも 1 つのアクション項目が生成 AI を使用して処理される場合、すべてのアクション項目は Oracle のターゲットの 1 つのアクション項目 5444 と Microsoft SQL Server の 7744 に置き換えられます。アクション項目 9997 は、生成 AI を使用して処理された後に保存される例外です。

 Warning

生成 AI を使用した変換は、基本的な変換よりも時間がかかります。

すべての AWS アカウントには、生成 AI を使用して変換できる SQL ステートメントの数を制限する 1 分あたりのクォータがあります。この制限を超えるステートメントはキューに入れられ、数分後に処理されます。クォータは次のとおりです。

リージョン	1 分あたりの AWS アカウントあたりの SQL ステートメント
アジアパシフィック (東京) (ap-northeast-1)	最大 24 個のステートメント
アジアパシフィック (大阪) (ap-northeast-3)	
アジアパシフィック (シドニー) (ap-south-east-2)	
カナダ (中部) (ca-central-1)	
欧州 (ストックホルム) (eu-north-1)	
欧州 (アイルランド) (eu-west-1)	
ヨーロッパ (ロンドン) (eu-west-2)	

リージョン	1 分あたりの AWS アカウントあたりの SQL ステートメント
欧州 (パリ) (eu-west-3)	
米国東部 (オハイオ) (us-east-2)	
ヨーロッパ (フランクフルト) (eu-central-1)	最大 40 個のステートメント
米国東部 (バージニア北部) (us-east-1)	
米国西部 (オレゴン) (us-west-2)	

移行プロジェクトのスキーマ変換設定の指定

移行プロジェクトを作成した後、DMS Schema Conversion でコンバージョン設定を指定できます。スキーマ変換設定を設定すると、変換済みのコードのパフォーマンスが向上します。

コンバージョン設定を編集するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. [移行プロジェクト] を選択します。[移行プロジェクト] ページが開きます。
3. 移行プロジェクトを選択します。[スキーマ変換] 選択して、[スキーマ変換を起動] をクリックします。
4. [設定] を選択します。[設定] ページが開きます。
5. [変換] セクションで、設定を変更します。
6. [適用]、[スキーマ変換] の順に選択します。

すべての変換ペアについて、アクション項目を含め、変換済みのコードのコメント数を制限できます。変換済みのコード内のコメント数を制限するには、移行プロジェクトのコンバージョン設定を開きます。

[Comments in converted SQL code] で、アクション項目の重大度レベルを選択します。DMS Schema Conversion は、選択した重大度以上のアクション項目について、変換済みのコードにコメントを追加します。例えば、変換済みのコード内のコメント数を最小限に抑えるには、[エラーのみ] を選択します。

変換済みのコードにすべてのアクション項目のコメントを含めるには、[すべてのメッセージ] を選択します。

その他のコンバージョン設定は、ソースデータベースとターゲットデータベースのペアにより異なります。

トピック

- [Oracle から MySQL への変換設定を理解する](#)
- [Oracle から PostgreSQL への変換設定を理解する](#)
- [SQL Server から MySQL への変換設定を理解する](#)
- [SQL Server から PostgreSQL への変換設定を理解する](#)
- [PostgreSQL から MySQL への変換設定を理解する](#)
- [IBM Db2 for LUW から Amazon RDS for PostgreSQL への変換設定について](#)
- [IBM Db2 for z/OS から Amazon RDS for Db2 への変換設定について](#)
- [IBM Db2 for z/OS から Amazon RDS for PostgreSQL への変換設定について](#)
- [SAP ASE \(Sybase ASE\) から PostgreSQL への変換設定について](#)

Oracle から MySQL への変換設定を理解する

DMS Schema Conversion の Oracle から MySQL へのコンバージョン設定は、次のとおりです。

- ソースの Oracle データベースでは、ROWID 疑似列を使用できるが、MySQL は同様の機能をサポートしていない。DMS Schema Conversion は、変換したコードで ROWID 疑似列をエミュレートできる。このためには、[行 ID を生成] オプションをオンにする。

ソースの Oracle コードが ROWID 疑似列を使用していない場合は、[行 ID を生成] オプションをオフにする。この場合、変換したコードの処理が迅速化する。

- ソースの Oracle のコードには、MySQL ではサポートされないパラメータを使用する TO_CHAR 関数、TO_DATE 関数、TO_NUMBER 関数が使用されている場合がある。デフォルトでは、DMS Schema Conversion は変換したコード内のこのようなパラメータの使用をエミュレートする。

ソースの Oracle コードに MySQL でサポートされないパラメータがない場合は、MySQL のネイティブの TO_CHAR 関数、TO_DATE 関数、TO_NUMBER 関数を使用できる。この場合、変換したコードの処理が迅速化する。これには、次の値を選択する。

- Use a native MySQL TO_CHAR function
- Use a native MySQL TO_DATE function

- Use a native MySQL TO_NUMBER function
- データベースとアプリケーションは別々のタイムゾーンで実行できる。デフォルトでは、DMS Schema Conversion は変換したコードのタイムゾーンをエミュレートする。ただし、データベースとアプリケーションが同じタイムゾーンを使用している場合は、このエミュレーションは必要ない。この場合、[Improve the performance of the converted code where the database and applications use the same time zone] を選択する。

Oracle から PostgreSQL への変換設定を理解する

DMS Schema Conversion の Oracle から PostgreSQL へのコンバージョン設定は、次のとおりです。

- 生成 AI を使用して該当するデータベースオブジェクトを変換するには、[生成 AI] 設定を有効にする。生成 AI を使用して正常に変換されたオブジェクトは、変換でデータ内のパターンに基づいて予測を生成する機械学習モデルが使用されることを示すアクション項目 5444 で明確に識別できる。詳細については、「[the section called “生成 AI を使用したデータベースオブジェクトの変換”](#)」を参照してください。
- 最新バージョンだけでなく、サポートされているさまざまなバージョンのターゲットデータベースのスキーマを変換できる。バージョンを指定するには、[ターゲットエンジンバージョン] 設定を使用する。使用可能な変換オプションは、選択したエンジンバージョンによって異なる。現在、PostgreSQL バージョン 14 および 15 がサポートされている (設定は同じ)。この設定で指定されたバージョンとは異なるターゲットエンジンバージョンをスキーマ変換中に使用すると、ターゲットへの適用オペレーションの実行時に互換性の問題やエラーが発生する可能性がある。
- AWS DMS は、Oracle マテリアライズドビューを PostgreSQL のテーブルまたはマテリアライズドビューに変換できます。[マテリアライズドビュー] で、ソースのマテリアライズドビューの変換方法を選択する。
- ソースの Oracle データベースでは、ROWID 疑似列を使用できるが、PostgreSQL は同様の機能をサポートしていない。DMS Schema Conversion は、bigint または character varying データ型を使用して、変換したコードで ROWID 疑似列をエミュレートできる。このためには、[行 ID] で [Use the bigint data type to emulate the ROWID pseudocolumn] または [Use the character varying data type to emulate the ROWID pseudocolumn] を選択する。
- NUMBER データ型を最適な数値データ型に変換するには、精度とスケールに応じて、NUMBER データ型の列に [Use the optimized data type mapping] を選択する。
- ソースの Oracle コードが ROWID 疑似列を使用していない場合は、[Don't generate] を選択する。この場合、変換したコードの処理が迅速化する。

- ソースの Oracle のコードには、PostgreSQL ではサポートされないパラメータを使用する TO_CHAR 関数、TO_DATE 関数、TO_NUMBER 関数が使用されている場合がある。デフォルトでは、DMS Schema Conversion は変換したコード内のこのようなパラメータの使用をエミュレートする。

ソースの Oracle コードに PostgreSQL でサポートされないパラメータがない場合は、PostgreSQL のネイティブの TO_CHAR 関数、TO_DATE 関数、TO_NUMBER 関数を使用できる。この場合、変換したコードの処理が迅速化する。これには、次の値を選択する。

- Use a native PostgreSQL TO_CHAR function
- Use a native PostgreSQL TO_DATE function
- Use a native PostgreSQL TO_NUMBER function
- データベースとアプリケーションは別々のタイムゾーンで実行できる。デフォルトでは、DMS Schema Conversion は変換したコードのタイムゾーンをエミュレートする。ただし、データベースとアプリケーションが同じタイムゾーンを使用している場合は、このエミュレーションは必要ない。この場合、[Improve the performance of the converted code where the database and applications use the same time zone] を選択する。
- 変換したコードで引き続きシーケンスを使用するには、[Populate converted sequences with the last value generated on the source side] を選択する。
- 場合によっては、ソース Oracle で、NUMBER データ型のプライマリキー列または外部キー列に整数値のみを格納していることがある。このような場合、AWS DMS はこれらの列を BIGINT データ型に変換できます。このアプローチを採用すると、変換したコードのパフォーマンスが向上する。これを行うには、[Convert primary and foreign key columns of the NUMBER data type to the BIGINT data type] を選択する。データの損失を避けるため、ソースのこれらの列に浮動小数点値が含まれていないことを確認する。
- ソースコード内の非アクティブ化されたトリガーと制約をスキップするには、[アクティブなトリガーと制約のみを変換] を選択する。
- DMS Schema Conversion を使用すると、動的 SQL として呼び出される文字列変数を変換できる。このような文字列変数の値は、データベースコードで変更できる。が AWS DMS 常にこの文字列変数の最新の値を変換するようにするには、「呼び出されたルーチンで作成された動的 SQL コードを変換する」を選択します。
- PostgreSQL バージョン 10 以前のバージョンでは、プロシージャをサポートしていない。PostgreSQL でのプロシージャの使用に慣れていない場合は、Oracle プロシージャを PostgreSQL 関数に変換 AWS DMS できます。このためには、[プロシージャを関数に変換] を選択する。

- 発生したアクション項目に関する追加情報を確認するには、拡張パックに特定の関数を追加する。このためには、[Add extension pack functions that raise user-defined exceptions] を選択する。次に、ユーザー定義の例外を発生させる重大度レベルを選択する。ソースデータベースオブジェクトを変換した後は、必ず拡張パックスキーマを適用する。拡張パックの詳細については、「[拡張パックの使用](#)」を参照する。
- ソースの Oracle データベースでは、自動的に生成された名前を使用した制約が使用されている場合がある。ソースコードでこのような名前を使用している場合は、必ず [Keep the names of system generated constraints] を選択する。ソースコードでこのような制約が使用されていても、名前は使用されていない場合は、このオプションをオフにすると変換速度が向上する。
- ソースデータベースとターゲットデータベースが別々のタイムゾーンで実行されている場合、Oracle の SYSDATE 組み込み関数をエミュレートする関数がソース関数とは異なる値を返す。ソース関数とターゲット関数が同じ値を返すようにするには、[ソースデータベースのタイムゾーンを設定] を選択する。
- 変換したコードでは、orafce 拡張機能の関数を使用できる。このためには、[Oracle 組み込みルーチン] で使用する関数を選択する。orafce についての詳細は、GitHub で「[orafce](#)」を参照してください。

SQL Server から MySQL への変換設定を理解する

DMS Schema Conversion の SQL Server から MySQL へのコンバージョン設定は、次のとおりです。

- ソースの SQL Server データベースは、EXEC の出力をテーブルに保存できる。DMS Schema Conversion は、一時テーブルと、この機能をエミュレートする追加のプロシージャが作成する。このエミュレーションを使用するには、[Create additional routines to handle open datasets] を選択する。

SQL Server から PostgreSQL への変換設定を理解する

DMS Schema Conversion の SQL Server から PostgreSQL へのコンバージョン設定は、次のとおりです。

- 生成 AI を使用して該当するデータベースオブジェクトを変換するには、[生成 AI] 設定を有効にする。生成 AI を使用して正常に変換されたオブジェクトは、変換でデータ内のパターンに基づいて予測を生成する機械学習モデルが使用されることを示すアクション項目 7744 で明確に識別で

きる。詳細については、「[the section called “生成 AI を使用したデータベースオブジェクトの変換”](#)」を参照してください。

- SQL Server では、複数のテーブルで同じインデックス名を使用できるが、PostgreSQL では、スキーマで使用するインデックス名がすべて一意である必要がある。DMS Schema Conversion がすべてのインデックスのために固有の名前を生成するようにするには、[インデックスの一意の名前を生成] を選択する。
- PostgreSQL バージョン 10 以前のバージョンでは、プロシージャをサポートしていない。PostgreSQL でのプロシージャの使用に慣れていない場合は、SQL Server プロシージャを PostgreSQL 関数に変換 AWS DMS できます。このためには、[プロシージャを関数に変換] を選択する。
- ソースの SQL Server データベースは、EXEC の出力をテーブルに保存できる。DMS Schema Conversion は、一時テーブルと、この機能をエミュレートする追加のプロシージャが作成する。このエミュレーションを使用するには、[Create additional routines to handle open datasets] を選択する。
- 変換されるコード内のスキーマ名に使用するテンプレートを定義できる。[スキーマ名] で、次のオプションのいずれかを選択する。
 - DB – SQL Server のデータベース名を PostgreSQL のスキーマ名として使用する。
 - SCHEMA – SQL Server のスキーマ名を PostgreSQL のスキーマ名として使用する。
 - DB_SCHEMA – SQL Server データベースとスキーマ名の組み合わせを PostgreSQL のスキーマ名として使用する。
- ソースオペランドの名前の大文字と小文字は維持できる。オペランド名が小文字に変換されないようにするには、[大文字と小文字を区別する操作では小文字へのキャストを避ける] を選択する。このオプションは、ソースデータベースで大文字と小文字の区別機能が有効になっている場合にのみ利用できる。
- ソースデータベースのパラメータ名は維持できる。DMS Schema Conversion は、変換されるコードのパラメータ名に二重引用符を追加できる。このためには、[元のパラメータ名を保持] を選択する。
- ソースデータベースのルーチンパラメータの長さを保持できます。DMS スキーマ変換はドメインを作成し、このドメインを使用してルーチンパラメータの長さを指定します。そのためには、[パラメータの長さを保持] を選択します。
- サポートされていないビルトインオブジェクトをスタブオブジェクトに変換するには、[Convert unsupported built-in objects to stub objects] 設定を有効にします。
 - 有効にすると、DMS SC はサポートされていないビルトインオブジェクトをターゲットデータベース内の対応するスタブオブジェクトに置き換えます。この機能は、通常は移行の問題 7811

または 7904 で囲まれるコードセクションを変換します。プロシージャについてはソースビルトインオブジェクト PROCEDURE、ビューまたはテーブルについては VIEW のタイプに基づいてスタブオブジェクトを作成します。

サポートされていないオブジェクトの呼び出しでソースデータベースオブジェクトを変換すると、スタブオブジェクトの呼び出しと移行の問題 7822 が発生します。

[Create stub objects in a separate schema] オプションを有効にすると、別のスキーマでスタブオブジェクトを作成できます。このオプションを選択すると、スタブオブジェクトはターゲットデータベースの `aws_sqlserver_stub` という特別なスキーマで作成されます。選択しない場合、スタブオブジェクトは呼び出し元のオブジェクトと同じスキーマで作成されます。

- スタブルーチン名は、元のビルトインの完全修飾名に基づいて決定されます。スタブビューの場合、命名規則にはシステムスキーマ名 `system_schema_name$builtin_view_name` が含まれます。

再変換中、DMS SC はターゲットデータベース内の既存のスタブルーチンをチェックします。名前と入力パラメータが同じであるルーチンが既に存在する場合、そのルーチンは上書きされません。

変換後、必要に応じてスタブルーチンのカスタムコードを確認して実装します。

- DMS Schema Conversion のすべての文字列データ型に対する CTEXT データ型の設定には、以下が含まれます。
 - SQL Server から PostgreSQL への変換時に大文字と小文字を区別しない文字列オペレーションに CTEXT データ型を使用するには、[Use CTEXT for all string datatypes] 設定を有効にします。このオプションは、大文字と小文字を区別しない SQL Server から大文字と小文字を区別する PostgreSQL 環境に移行する場合に、動作の一貫性を維持するのに役立ちます。
 - このオプションを有効にすると、DMS SC は関連するすべての文字列データ型をソース SQL Server データベースから PostgreSQL の CTEXT に変換します。これにより、条件で明示的な LOWER () 関数呼び出しが不要になり、条件付きオペレーションの文字列式が CTEXT に自動的にキャストされます。
 - SQL Server インスタンスで大文字と小文字が区別されるかどうかを確認するには、次のクエリを実行します。

```
SELECT SERVERPROPERTY('COLLATION');
```

結果に「CI」が含まれる場合は大文字と小文字が区別されず、「CS」が含まれる場合は大文字と小文字が区別されます。

- CITEXT 変換は、大文字と小文字を区別する明示的な照合設定がサーバー、データベース、または列レベルで使用されるシナリオでは適用されない場合があります。

この機能を使用するには、CITEXT モジュールがターゲット PostgreSQL データベースにインストールされ、使用可能であることを確認してください。

- CITEXT データ型変換を使用する場合は、以下のベストプラクティスを考慮してください。
 - 大文字と小文字を区別しない SQL Server から移行する場合、PostgreSQL で動作の一貫性を維持するためにこの機能を有効にします。
 - アプリケーションコードを確認して、大文字と小文字を区別する文字列オペレーションに依存していないことを確認します。
 - 移行後にアプリケーションを徹底的にテストし、大文字と小文字を区別しない動作が想定どおりに維持されていることを確認します。

PostgreSQL から MySQL への変換設定を理解する

DMS Schema Conversion の PostgreSQL から MySQL へのコンバージョン設定は、次のとおりです。

- 変換後の SQL コードのコメント: この設定には、変換後のコード内の選択した重大度以上のアクション項目に関するコメントが含まれます。この設定では、以下の値がサポートされます。
 - エラーのみ
 - エラーおよび警告
 - すべてのメッセージ

IBM Db2 for LUW から Amazon RDS for PostgreSQL への変換設定について

Note

AWS マネジメントコンソールは、ソースデータプロバイダーとして IBM Db2 for LUW を使用し、ターゲットデータプロバイダーとして Amazon RDS for PostgreSQL を使用する DMS Schema Conversion での移行プロジェクトの作成をサポートしていません。代わりに AWS CLI または DMS Schema Conversion API を使用します。

DMS Schema Conversion の IBM Db2 for Linux、UNIX、Windows から Amazon RDS for PostgreSQL への変換設定は次のとおりです。

- 変換後の SQL コードのコメント: この設定には、変換後のコード内の選択した重大度以上のアクション項目に関するコメントが含まれます。この設定では、以下の値がサポートされます。
 - エラーのみ
 - エラーおよび警告
 - すべてのメッセージ

IBM Db2 for z/OS から Amazon RDS for Db2 への変換設定について

DMS Schema Conversion での IBM for z/OS から Amazon RDS for DB2 への変換設定には、以下が含まれます。

- 変換後の SQL コードのコメント: この設定には、変換後のコード内の選択した重大度以上のアクション項目に関するコメントが含まれます。この設定では、以下の値がサポートされます。
 - エラーのみ
 - エラーおよび警告
 - すべてのメッセージ

IBM Db2 for z/OS から Amazon RDS for PostgreSQL への変換設定について

Note

AWS マネジメントコンソールは、ソースデータプロバイダーとして IBM Db2 for z/OS を使用し、ターゲットデータプロバイダーとして Amazon RDS for PostgreSQL を使用する DMS Schema Conversion での移行プロジェクトの作成をサポートしていません。代わりに AWS CLI または DMS Schema Conversion API を使用します。

DMS Schema Conversion の IBM Db2 for z/OS から Amazon RDS for PostgreSQL への変換設定は次のとおりです。

- 変換後の SQL コードのコメント: この設定には、変換後のコード内の選択した重大度以上のアクション項目に関するコメントが含まれます。この設定では、以下の値がサポートされます。
 - エラーのみ
 - エラーおよび警告
 - すべてのメッセージ

SAP ASE (Sybase ASE) から PostgreSQL への変換設定について

DMS Schema Conversion の SAP ASE (Sybase ASE) から PostgreSQL への変換設定は次のとおりです。

- 生成 AI を使用して該当するデータベースオブジェクトを変換するには、[生成 AI] 設定を有効にする。生成 AI を使用して正常に変換されたオブジェクトは、「この変換では、データのパターンに基づいて予測を生成する機械学習モデルを使用します」と記述されたアクション項目 3077 で明確に識別されます。詳細については、「[生成 AI を使用したデータベースオブジェクトの変換](#)」を参照してください。
- 変換後の SQL コードのコメント: この設定には、変換後のコード内の選択した重大度以上のアクション項目に関するコメントが含まれます。この設定では、以下の値がサポートされます。
 - エラーのみ
 - エラーおよび警告
 - すべてのメッセージ
- 変換されるコード内のスキーマ名に使用するテンプレートを定義できる。[スキーマ名] で、次のオプションのいずれかを選択する。
 - DB – PostgreSQL のスキーマ名として SAP ASE (Sybase ASE) データベース名を使用します。
 - SCHEMA – PostgreSQL のスキーマ名として SAP ASE (Sybase ASE) スキーマ名を使用します。
 - DB_SCHEMA – SAP ASE (Sybase ASE) データベースとスキーマ名の組み合わせをスキーマ名として使用します。
- ソースデータベースからオブジェクト名の正確な大文字と小文字を保持できます。これを行うには、ソースデータベースオブジェクト名を大文字と小文字を区別して扱うを選択します。このオプションをオフにすると、すべてのデータベースオブジェクト名が小文字に変換されます。
- 大文字と小文字を区別しないオペレーションでは、オペランドを小文字にキャストしないようにできます。DMS Schema Conversion は、変換されたコードのオペランドに LOWER 関数を適用しません。これを行うには、大文字と小文字を区別しないオペレーションでオペランドを小文字にキャストしないを選択します。このオプションが選択されていない場合 (デフォルト)、DMS Schema Conversion は LOWER 関数を自動的に適用してオペランドを小文字に変換してから、大文字と小文字を区別しない比較を実行します。
- SAP ASE (Sybase ASE) では、異なるテーブル間で同じ名前のインデックスを作成できます。PostgreSQL では、スキーマ内のすべてのインデックス名が一意である必要があります。AWS Schema Conversion が移行中に一意のインデックス名を作成するには、インデッ

クスの一意の名前を生成するを選択します。このオプションは、ターゲット PostgreSQL データベースの命名競合を防ぐために、インデックス名にプレフィックスを自動的に追加します。

DMS Schema Conversion でのデータベーススキーマの更新

移行プロジェクトを作成すると、DMS Schema Conversion はソーススキーマとターゲットスキーマに関する情報をこのプロジェクトに保存します。DMS Schema Conversion は、遅延ロードを使用して、データベースツリーのノードを選択する際など、必要な場合にのみメタデータをロードします。積極的なロードを使用すると、スキーマ情報のロードが迅速化します。このためには、スキーマを選択して、[アクション] から [メタデータをロード] を選択します。

オブジェクトの移行プロジェクトへの自動または手動ロードが完了したら、DMS Schema Conversion は再度遅延ロードを使用することはありません。そのため、データベース内のテーブルやプロシージャなどのオブジェクトを変更する場合は、必ず移行プロジェクトで更新を実行します。

データベースからスキーマを更新するには、更新するオブジェクトを選択して、[アクション] から [データベースから更新] を選択します。ソースとターゲットのデータベーススキーマの次のデータベースオブジェクトを更新できます。

- ソース – ソースのデータベーススキーマを更新する場合は、[データベースから更新] を選択して、プロジェクトのスキーマをソースデータベースの最新のスキーマに置き換える。
- ターゲット – ターゲットデータベースのスキーマを更新すると、DMS Schema Conversion はプロジェクトのスキーマをターゲットデータベースの最新のスキーマに置き換える。DMS Schema Conversion は、変換済みのコードをターゲットデータベースのコードに置き換える。[データベースから更新] を選択する前に、変換済みのコードをターゲットデータベースに適用したことを確認する。そうしないと、ソースデータベースが再度変換される。

DMS Schema Conversion での変換したコードの保存と適用

DMS Schema Conversion は、ソースデータベースオブジェクトを変換した後、変換したコードをターゲットデータベースにすぐには適用しません。代わりに、DMS Schema Conversion は、ターゲットデータベースに適用する準備が整うまで、変換済みのコードをプロジェクトに保存します。

既存のアクション項目に対処するために、変換したコードを適用する前にソースデータベースコードを更新して、更新済みのオブジェクトをもう一度変換できます。DMS Schema Conversion が自動的に変換できない項目の詳細については、「[DMS Schema Conversion でのデータベース移行評価レポートの作成](#)」を参照してください。DMS Schema Conversion の移行プロジェクトでのソースデー

データベースオブジェクトの更新の詳細については、「[データベーススキーマの更新](#)」を参照してください。

DMS Schema Conversion で変換したコードを直接データベースに適用する代わりに、コードを SQL スクリプトとしてファイルに保存することができます。このような SQL スクリプトを確認し、必要に応じて編集してから手動で SQL スクリプトをターゲットデータベースに適用できます。

変換したコードの SQL ファイルへの保存

変換されたスキーマを SQL スクリプトとしてテキストファイルに保存できます。変換したコードを変更して、DMS Schema Conversion が自動的に変換できないアクション項目に対処できます。その後、SQL スクリプトをターゲットデータベースで実行して、変換済みのコードをターゲットデータベースに適用できます。

変換されたスキーマを SQL スクリプトとして保存するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. [移行プロジェクト] を選択します。[移行プロジェクト] ページが開きます。
3. [移行プロジェクト]、[スキーマ変換] の順に選択します。
4. [スキーマ変換を起動] をクリックします。[スキーマ変換] ページが開きます。
5. 右側のペインで、ターゲットデータベーススキーマを選択するか、保存する変換済みのオブジェクトを選択します。DMS Schema Conversion が親ノード名を青色で強調表示し、ターゲットデータベースの[アクション] メニューがアクティブ化したことを確認します。
6. [アクション] では、[SQL として保存] を選択します。[保存] ダイアログボックスが開きます。
7. [SQL として保存] をクリックして、選択を確定します。

DMS Schema Conversion は、SQL ファイルを使用してアーカイブを作成し、このアーカイブを Amazon S3 バケットに保存します。

8. (オプション) S3 バケットを変更するには、インスタンスプロファイルのスキーマ変換設定を編集します。
9. S3 バケットから SQL スクリプトを開きます。

変換したコードの適用

変換したコードをターゲットデータベースに適用する準備が整ったら、プロジェクトの右側のペインでデータベースオブジェクトを選択します。変更は、データベーススキーマ全体にも、選択したデータベーススキーマオブジェクトにも適用できます。

データベースオブジェクトを選択すると、DMS Schema Conversion が選択したノード名または親ノード名を青色で強調表示します。次に [アクション] メニューがアクティブ化されます。[アクション] で、[変更を適用] を選択します。表示されたダイアログボックスで [適用] をクリックして、選択を確定し、変換済みのコードをターゲットデータベースに適用します。

拡張パックのスキーマの適用

変換したスキーマをターゲットデータベースに初めて適用する際、DMS Schema Conversion が拡張パックのスキーマを適用する場合があります。拡張パックのスキーマは、ターゲットデータベース用に変換したコードを実行するために必要なソースデータベースのシステム関数をエミュレートします。変換済みのコードで拡張パックの関数が使用されている場合は、必ず拡張パックのスキーマを適用します。

拡張パックをターゲットデータベースに手動で適用するには、[アクション] で [変更を適用] を選択します。表示されたダイアログボックスで [確認] を選択して、拡張パックをターゲットデータベースに適用します。

変換したコードが原因で予期しない結果になるのを避けるため、拡張パックのスキーマは変更しないことをお勧めします。

詳細については、「[DMS Schema Conversion での拡張パックの使用](#)」を参照してください。

Java アプリケーションの埋め込み SQL の変換

AWS DMS と DMS Schema Conversion を使用してデータベースを移行する場合、アプリケーションに埋め込まれた SQL をターゲットデータベースと互換性があるように変換する必要がある場合があります。埋め込み SQL は手動で変換するのではなく、IDE で Amazon Q を使用して自動的に変換できます。Amazon Q は、DMS Schema Conversion のメタデータを使用して、アプリケーションの埋め込み SQL をターゲットデータベースに対応するバージョンに変換します。Amazon Q はアプリケーション内の Oracle SQL コードを検出し、PostgreSQL 構文に変換します。詳細については、[Amazon Q Developer を使用した Java アプリケーションの埋め込み SQL の変換](#)を参照してください。

Java アプリケーションで埋め込み SQL 変換用のメタデータファイルをダウンロードする

1. 変換が完了したら、プロジェクトを閉じて、プロジェクトが保存されている S3 バケットに移動します。
2. フォルダを開き、プロジェクトフォルダ (「sct-project」) を見つけます。
3. プロジェクトフォルダ内にオブジェクトをダウンロードします。これは zip ファイルになります。
4. ダウンロードした zip ファイルを Amazon Q を使用した変換の入力として使用します ([Amazon Q Developer を使用した Java アプリケーションの埋め込み SQL の変換](#))。

DMS Schema Conversion での拡張パックの使用

DMS Schema Conversion の拡張パックは、ターゲットデータベースでサポートされていないソースデータベース関数をエミュレートするアドオンのモジュールです。拡張パックを使用すると、変換されたコードがソースコードと同じ結果を生成することを確認できます。拡張パックをインストールする前に、データベーススキーマを変換します。

各拡張パックにはデータベーススキーマが含まれています。このスキーマは、特定のオンライン トランザクション処理 (OLTP) オブジェクトやサポートされていない組み込み関数をソースデータベースからエミュレートするための SQL 関数、プロシージャ、テーブル、ビューを提供します。

ソースデータベースを変換すると、DMS Schema Conversion がターゲットデータベースに追加のスキーマを追加します。このスキーマは、ターゲットデータベース用に変換したコードを実行するために必要なソースデータベースの SQL システム関数を実装します。この別のスキーマは、拡張パックスキーマと呼ばれます。

拡張パックスキーマの名前は、ソースデータベースに従って次のように記述されます。

- Microsoft SQL Server - `aws_sqlserver_ext`
- Oracle - `aws_oracle_ext`

拡張パックは次の 2 つの方法で適用できます。

- DMS Schema Conversion では、変換されたコードを適用する際に拡張パックを自動的に適用できます。DMS Schema Conversion は、その他のすべてのスキーマオブジェクトを適用する前に拡張パックを適用します。

- 拡張パックは手動で適用できます。これを行うには、ターゲットデータベースツリーで拡張パックスキーマを選択して、[適用]、[拡張パックを適用] の順に選択します。

AWS DMS Schema Conversion と Common Studio Framework (CSF) の API マッピングへの IAM アクション

DMS Schema Conversion と Common Studio Framework のアクセスコントロールを設定し、IAM アクセス許可ポリシーを作成する場合、API アクションが IAM アクセス許可にどのようにマッピングされるのかを理解することが重要です。一部のアクションは両方のインターフェイスで同じ名前を共有しますが、他のアクションは大きく異なります。

次の表に、API オペレーションと IAM アクション間の正しいマッピングを示します。

API から IAM へのマッピング

サービス	API	IAM
Common Studio Framework (CSF)	CreateMigrationProject	dms:CreateMigrationProject
	DeleteMigrationProject	dms>DeleteMigrationProject
	ModifyMigrationProject	dms:UpdateMigrationProject
	DescribeMigrationProjects	dms:ListMigrationProjects
	CreateInstanceProfile	dms:CreateInstanceProfile
	DeleteInstanceProfile	dms>DeleteInstanceProfile
	ModifyInstanceProfile	dms:UpdateInstanceProfile
	DescribeInstanceProfiles	dms:ListInstanceProfiles
	CreateDataProvider	dms:CreateDataProvider
	DeleteDataProvider	dms>DeleteDataProvider
	ModifyDataProvider	dms:UpdateDataProvider
	DescribeDataProviders	dms:ListDataProviders

サービス	API	IAM
DMS Schema Conversion	ModifyConversionConfiguration	dms:dms.UpdateConversionConfiguration
	DescribeConversionConfiguration	dms:DescribeConversionConfiguration
	StartMetadataModelImport	dms:StartMetadataModelImport
	ExportMetadataModelAssessment	dms:ExportMetadataModelAssessment
	StartMetadataModelConversion	dms:StartMetadataModelConversion
	StartMetadataModelExportAsScript	dms:StartMetadataModelExportAsScripts
	StartMetadataModelExportToTarget	dms:StartMetadataModelExportToTarget
	StartExtensionPackAssociation	dms:AssociateExtensionPack
	DescribeMetadataModelConversions	dms:ListMetadataModelConversions
	DescribeMetadataModelExportsToTarget	dms:ListMetadataModelExports
	DescribeMetadataModelExportsAsScript	dms:ListMetadataModelExports
	DescribeMetadataModelImports	dms:DescribeMetadataModelImports
	DescribeMetadataModelAssessments	dms:ListMetadataModelAssessments

サービス	API	IAM
	DescribeExtensionPackAssociations	dms:ListExtensionPacks

を使用した Amazon RDS と同等のデータベースへの移行 AWS DMS

AWS Database Migration Service (AWS DMS) での同種データ移行により、セルフマネージド型のオンプレミスデータベースの Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) に相当するデータベースへの移行が簡素化されます。例えば、同種データ移行を使用して、オンプレミスの PostgreSQL データベースを Amazon RDS for PostgreSQL または Aurora PostgreSQL に移行できます。同種データ移行の場合、AWS DMS はネイティブデータベースツールを使用して、簡単でパフォーマンスの高いlike-to-like移行を提供します。


同種データ移行はサーバーレスです。つまり、は移行に必要なリソース AWS DMS を自動的にスケールリングします。同種データ移行では、データ、テーブルパーティション、データ型、関数、また、ストアドプロシージャなどのセカンダリオブジェクトを移行できます。

概括すると、同種データ移行は、インスタンスプロファイル、データプロバイダー、移行プロジェクトを使用して行われます。互換性のあるソースデータプロバイダーとターゲットデータプロバイダーが同じタイプの移行プロジェクトを作成すると、はデータ移行を実行するサーバーレス環境を AWS DMS デプロイします。次に、はソースデータプロバイダー AWS DMS に接続し、ソースデータを読み取り、ディスクにファイルをダンプして、ネイティブデータベースツールを使用してデータを復元します。インスタンスプロファイル、データプロバイダー、移行プロジェクトの詳細については、[「でのデータプロバイダー、インスタンスプロファイル、移行プロジェクトの使用 AWS DMS」](#)を参照してください。

サポート対象のソースデータベースの一覧については、[「DMS 同種データ移行のソース」](#)を参照してください。

サポート対象のターゲットデータベースの一覧については、[「DMS 同種データ移行のターゲット」](#)を参照してください。

次の図は、同種データ移行の仕組みを説明しています。



次のセクションでは、同種データ移行の使用について説明します。

トピック

- [サポートされる AWS リージョン](#)
- [機能](#)
- [同種データ移行の制限](#)
- [AWS DMS の同種データ移行プロセスの概要](#)
- [での同種データ移行の設定 AWS DMS](#)
- [での同種データ移行用のソースデータプロバイダーの作成 AWS DMS](#)
- [AWS DMS スキーマ変換を操作するためのターゲットデータベースの作成と設定](#)
- [での同種データ移行の実行 AWS DMS](#)
- [AWS DMS での同種データ移行のトラブルシューティング](#)

サポートされる AWS リージョン

同種データ移行は、以下で実行できます AWS リージョン。

リージョン名	リージョン
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1
米国東部 (オハイオ)	us-east-2
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1

リージョン名	リージョン
米国西部 (オレゴン)	us-west-2
カナダ (中部)	ca-central-1
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1
南米 (サンパウロ)	sa-east-1
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2

リージョン名	リージョン
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1
欧州 (アイルランド)	eu-west-1
欧州 (ロンドン)	eu-west-2
欧州 (パリ)	eu-west-3
欧州 (ミラノ)	eu-south-1
欧州 (スペイン)	eu-south-2
中東 (UAE)	me-central-1
中東 (バーレーン)	me-south-1
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1

機能

同種データ移行では、次の機能が利用できます。

- AWS DMS は、同種データ移行に必要な AWS クラウド 内のコンピューティングリソースとストレージリソースを自動的に管理します。は、データ移行を開始するときに、これらのリソースをサーバーレス環境に AWS DMS デプロイします。
- AWS DMS はネイティブデータベースツールを使用して、同じタイプのデータベース間で完全に自動化された移行を開始します。
- 同種データ移行を使用すると、データのみでなく、パーティション、関数、ストアードプロシージャなどのセカンダリオブジェクトも移行できます。
- 同種データ移行は、フルロード、継続的なレプリケーション、継続的なレプリケーションを実行するフルロードの 3 種類の移行モードで実行できます。
- 同種データ移行では、オンプレミス、Amazon EC2、Amazon RDS データベースをソースとして使用できます。同種データ移行では、移行ターゲットとして Amazon RDS または Amazon Aurora を選択できます。

- 同種データ移行は、PostgreSQL、MongoDB、Amazon DocumentDB 移行のターゲットテーブル作成モードのみをサポートします。詳細については、「[the section called “ターゲットテーブル作成モード”](#)」を参照してください。
- 同種データ移行を使用して、MySQL ベースのリードレプリカから Amazon RDS または Aurora インスタンスにデータを移行できます。

同種データ移行の制限

同種データ移行を使用する場合、次のとおりの制限が適用されます。

- AWS DMS 同種データ移行の選択ルールをサポートは、ソースデータベースエンジンと移行タイプによって異なります。PostgreSQL および MongoDB 互換ソースはすべての移行タイプの選択ルールをサポートしますが、MySQL ソースはフルロード移行タイプの選択ルールのみをサポートします。
- 同種データ移行では、データ検証用の組み込みツールは提供されません。
- PostgreSQL で同種データ移行を使用する場合、はビューをテーブルとしてターゲットデータベース AWS DMS に移行します。
- 同種データ移行では、MySQL エンジンの継続的データレプリケーションのみスキーマレベルの変更をキャプチャします。他のエンジンの場合、ソースデータベースに新しいテーブルを作成すると、AWS DMS はこのテーブルを移行できません。新たに作成したテーブルを移行するには、データ移行をもう一度開始します。
- で同種データ移行を使用して AWS DMS 、より高いデータベースバージョンからより低いデータベースバージョンにデータを移行することはできません。
- 同種データ移行では、VPC セカンダリ CIDR 範囲内のデータベースインスタンスとの接続の確立はサポートされていません。
- 8081 ポートは、データプロバイダーからの同種移行には使用できません。
- 同種データ移行では、暗号化された MySQL データベースとテーブルが、ターゲットデータベースでは暗号化されていないものとして移行されます。これは、RDS for MySQL がキーリングプラグインを使用した暗号化をサポートしていないためです。詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[MySQL キーリングプラグインがサポートされていない](#)」を参照してください。

AWS DMS の同種データ移行プロセスの概要

AWS DMS の同種データ移行を使用すると、同じタイプの 2 つのデータベース間でデータを移行できます。データ移行を作成して実行するには、次のワークフローを使用します。

1. 必要となる AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーとルールを作成します。詳細については、「[IAM リソースの作成](#)」を参照してください。
2. ソースデータベースとターゲットデータベースを設定して、AWS DMS での同種データ移行に必要な最小限のアクセス権限でデータベースユーザーを作成します。詳細については、「[ソースデータプロバイダーの作成](#)」および「[ターゲットデータベースを作成して設定する](#)」を参照してください。
3. ソースデータベースとターゲットデータベースの認証情報は、AWS Secrets Manager に保存します。詳細については、「AWS Secrets Manager ユーザーガイド」の「[ステップ 1: シークレットを作成する](#)」を参照してください。
4. AWS DMS コンソールで、サブネットグループ、インスタンスプロファイル、データプロバイダーを作成します。詳細については[サブネットグループの作成](#)、[インスタンスプロファイルの作成](#)、および [データプロバイダーの作成](#)を参照してください。
5. 前のステップで作成したリソースを使用して、移行プロジェクトを作成します。詳細については、「[移行プロジェクトの作成](#)」を参照してください。
6. データ移行を作成、設定、開始します。詳細については、「[データ移行の作成](#)」を参照してください。
7. フルロードまたは継続的なレプリケーションが完了したら、カットオーバーして新しいターゲットデータベースの使用を開始できます。
8. リソースをクリーンアップする。Amazon は、移行完了後 3 日以内に移行プロジェクトでのデータ移行を終了します。ただし、インスタンスプロファイル、データプロバイダー、IAM ポリシーとロール、AWS Secrets Manager のシークレットなどのリソースは手動で削除する必要があります。

AWS DMS での同種データ移行の詳細については、[PostgreSQL to Amazon RDS for PostgreSQL](#) のステップバイステップの移行ウォークスルーを参照してください。

[次の動画](#) では、AWS DMS の同種データ移行のユーザーフェイスとこの機能の概要を紹介しています。

での同種データ移行の設定 AWS DMS

で同種データ移行を設定するには AWS DMS、次の前提条件タスクを完了します。

トピック

- [での同種データ移行に必要な IAM リソースの作成 AWS DMS](#)
- [での同種データ移行用のネットワークの設定 AWS DMS](#)
- [VPC ピアネットワーク機能の設定](#)

での同種データ移行に必要な IAM リソースの作成 AWS DMS

同種データ移行を実行するには、アカウントで IAM ポリシーと IAM ロールを作成して、他の AWS サービスとやり取りする必要があります。このセクションでは、このような必要となる IAM リソースを作成します。

トピック

- [での同種データ移行用の IAM ポリシーの作成 AWS DMS](#)
- [での同種データ移行用の IAM ロールの作成 AWS DMS](#)

での同種データ移行用の IAM ポリシーの作成 AWS DMS

データベースにアクセスしてデータを移行するには、を使用して AWS DMS、同種データ移行用のサーバーレス環境を作成できます。また、は、各データ移行のログ、メトリクス、および進行状況を Amazon CloudWatch に AWS DMS 保存します。データ移行プロジェクトを作成するには、がこれらのサービスにアクセス AWS DMS する必要があります。

このステップでは、が Amazon EC2 および CloudWatch リソースにアクセスできる IAM AWS DMS ポリシーを作成します。その後、IAM ロールを作成して、このポリシーをアタッチします。

で同種データ移行用の IAM ポリシーを作成するには AWS DMS

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/iam/> で IAM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、ポリシー を選択してください。
3. [Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。
4. [ポリシーの作成] ページで、[JSON] タブをクリックします。

5. 次の JSON コードをエディタに貼り付けます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-data-migration-*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-data-migration-*:log-stream:dms-data-migration-*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

6. [次へ] を選択します。

7. [ポリシー名] に **HomogeneousDataMigrationsPolicy** と入力して、[ポリシーの作成] をクリックします。

での同種データ移行用の IAM ロールの作成 AWS DMS

このステップでは、Amazon EC2 AWS Secrets Manager、および CloudWatch へのアクセスを AWS DMS に付与する IAM ロールを作成します。

IAM ロールの作成時には、`dms-vpc-role` も作成する必要があります。詳細については、「[Amazon Relational Database Service ユーザーガイド](#)」の「[Amazon VPC を管理する AWS DMS の IAM ロールの作成](#)」を参照してください。Amazon Relational Database Service

で同種データ移行用の IAM ロールを作成するには AWS DMS

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/iam/> で IAM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで Roles (ロール) を選択してください。
3. [ロールの作成] を選択してください。
4. [信頼されたエンティティを選択] ページの [信頼されたエンティティタイプ] では、AWS [サービス] を選択します。[その他の AWS サービスのユースケース] では、[DMS] を選択します。
5. [DMS] チェックボックスをオンにして、[次へ] をクリックします。
6. [許可を追加] ページで、作成した [HomogeneousDataMigrationsPolicy] を選択します。
7. [名前、確認、および作成] ページで、[ロール名] に **HomogeneousDataMigrationsRole** と入力して、[ロールの作成] をクリックします。
8. [ポリシーの更新] を選択してください。

での同種データ移行用のネットワークの設定 AWS DMS

を使用すると AWS DMS、ネットワークインターフェイスに依存するネットワーク接続モデルを使用する同種データ移行用のサーバーレス環境を作成できます。データ移行ごとに、AWS DMS はインスタンスプロファイルの DMS サブネットグループで定義されたサブネットの 1 つにプライベート IP を割り当てます。さらに、インスタンスプロファイルがパブリックアクセス用に設定されている場合、非静的パブリック IP を割り当てることができます。インスタンスプロファイルで使用されるサブネットは、データプロバイダーで定義されているように、ソースホストとターゲットホストの両方へのアクセスを提供する必要があります。このアクセスはローカル VPC 内で提供します。または、VPC ピアリング、Direct Connect、VPN などで確立することもできます。

継続的なデータ レプリケーションの場合は、ソースデータベースとターゲットデータベース間の連携もセットアップする必要があります。このような設定は、ソースデータプロバイダーの場所とネッ

トワーク設定により異なります。次のセクションでは、一般的なネットワーク設定について説明します。

トピック

- [単一の仮想プライベートクラウド \(VPC\) を使用してネットワークを設定する](#)
- [複数の異なる仮想プライベートクラウド \(VPC\) を使用してネットワークを設定する](#)
- [Direct Connect または VPN を使用して VPC へのネットワークを設定する](#)
- [DNS を使用したドメイン エンドポイントの解決](#)

単一の仮想プライベートクラウド (VPC) を使用してネットワークを設定する

この設定では、はプライベートネットワーク内のソースデータプロバイダーとターゲットデータプロバイダー AWS DMS に接続します。

ソースデータプロバイダーとターゲットデータプロバイダーが同じ VPC に配置されている場合にネットワークを設定するには

1. ソースデータプロバイダーとターゲットデータプロバイダーが使用する VPC とサブネットを使用して、AWS DMS コンソールでサブネットグループを作成します。詳細については、「[サブネットグループの作成](#)」を参照してください。
2. VPC と作成したサブネットグループを使用して、AWS DMS コンソールでインスタンスプロファイルを作成します。ソースデータプロバイダーとターゲットデータプロバイダーが使用する VPC セキュリティグループも選択します。詳細については、「[インスタンスプロファイルの作成](#)」を参照してください。
3. ソースデータベースとターゲットデータベースで使用するセキュリティグループが、データ移行またはサブネット (レプリケーションサブネットグループで指定) の CIDR ブロックで使用するインスタンスプロファイルにアタッチされたセキュリティグループからの接続を許可することを確認します。

この構成では、データ移行にパブリック IP アドレスを使用する必要はありません。

複数の異なる仮想プライベートクラウド (VPC) を使用してネットワークを設定する

この設定では、AWS DMS はプライベートネットワークを使用してソースまたはターゲットのデータプロバイダーに接続します。別のデータプロバイダーの場合、はパブリックネットワーク AWS DMS を使用します。どちらのデータプロバイダーがインスタンスプロファイルと同じ VPC に配置されているかにより、次の設定のいずれかを選択します。

プライベートネットワーク経由で接続するには

1. ソースデータプロバイダーが使用する VPC とサブネットを使用して、AWS DMS コンソールでサブネットグループを作成します。詳細については、「[サブネットグループの作成](#)」を参照してください。
2. VPC と作成したサブネットグループを使用して、AWS DMS コンソールでインスタンスプロファイルを作成します。ソースデータプロバイダーが使用する VPC セキュリティグループも選択します。詳細については、「[インスタンスプロファイルの作成](#)」を参照してください。
3. ソースデータベース VPC とターゲットデータベース VPC 間の VPC ピアリング接続を設定します。詳細については、「[VPC ピアリング接続](#)」を参照してください。
4. プライベート IP を直接使用せず、エンドポイントを使用する予定がある場合は、必ず双方向の DNS 解決を有効にしてください。詳細については、「[VPC ピアリング接続の DNS 解決を有効にする](#)」を参照してください。
5. ターゲットデータベースのセキュリティグループ用に、ソースデータベースの VPC の CIDR ブロックからのアクセスを許可します。詳細については、「[セキュリティグループによるアクセス制御](#)」を参照してください。
6. ターゲットデータベースのセキュリティグループ用に、ターゲットデータベースの VPC の CIDR ブロックからのアクセスを許可します。詳細については、「[セキュリティグループによるアクセス制御](#)」を参照してください。

パブリックネットワーク経由で接続するには

データベースがすべてのアドレスからの接続を受け入れる場合:

1. VPC とパブリックサブネットを使用して AWS DMS 、コンソールでサブネットグループを作成します。詳細については、「[サブネットグループの作成](#)」を参照してください。
2. VPC と作成したサブネットグループを使用して、AWS DMS コンソールでインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルの [公開] オプションを [オン] に設定します。

データ移行に関連付けることができる永続的なパブリック IP アドレスが必要な場合:

1. VPC とプライベートサブネットを使用して AWS DMS 、コンソールでサブネットグループを作成します。詳細については、「[サブネットグループの作成](#)」を参照してください。

2. VPC と作成したサブネットグループを使用して、AWS DMS コンソールでインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルの [公開] オプションを [オフ] に設定します。
3. NAT ゲートウェイを設定します。詳細については、「[NAT ゲートウェイの使用](#)」を参照してください。
4. NAT ゲートウェイのルートテーブルを設定します。詳細については、「[NAT ゲートウェイのユースケース](#)」を参照してください。
5. データベースセキュリティグループの NAT ゲートウェイのパブリック IP アドレスからのアクセスを許可します。詳細については、「[セキュリティグループによるアクセス制御](#)」を参照してください。

Direct Connect または VPN を使用して VPC へのネットワークを設定する

リモートネットワークは、Direct Connect または VPN 接続 (ソフトウェアまたはハードウェア) を介して VPC に接続できます。これらのオプションにより、内部ネットワークを拡張し、AWS クラウドに拡張し、モニタリング、認証、セキュリティ、データシステムなどの既存のオンプレミスサービスを AWS リソースと統合できます。この設定では、VPC トラフィックをオンプレミス VPN にブリッジできるホストにトラフィックを送信するルーティングルールを VPC セキュリティグループに含める必要があります。このトラフィックは、VPC CIDR 範囲または特定の IP アドレスを使用して指定できます。NAT ホストでは、独自のセキュリティグループを設定し、VPC CIDR 範囲またはセキュリティグループから NAT インスタンスへのトラフィックを許可して、VPC とオンプレミスインフラストラクチャ間のシームレスな通信を確保する必要があります。詳細については、[AWS Site-to-Site VPN ユーザーガイド](#) の「[Get started with Site-to-Site AWS Site-to-Site VPN](#)」の手順の [ステップ 5](#) を参照してください。

DNS を使用したドメイン エンドポイントの解決

同種移行での DNS AWS DMS 解決の場合、サービスは主に Amazon ECS DNS リゾルバーを使用してドメインエンドポイントを解決します。追加の DNS 解決機能が必要な場合は、代替ソリューションとして Amazon Route 53 Resolver を使用できます。詳細については、「Amazon Route 53 user guide」の「[Getting started with Route 53 Resolver](#)」を参照してください。Amazon Route 53 Resolver で、オンプレミスネームサーバーを使用してエンドポイント解決を設定する方法の詳細については「[the section called “独自のオンプレミスネームサーバーの使用”](#)」を参照してください。

Note

データ移行ログに「Initiating connection - Networking model: VPC Peering」というメッセージが表示されている場合は、[「the section called “VPC ピアネットワーク機能の設定”」](#)のトピックを参照してください。

VPC ピアネットワーク機能の設定

を使用すると AWS DMS、Amazon VPC サービスに基づいて Virtual Private Cloud (VPC) で同種データ移行用のサーバーレス環境を作成できます。使用する VPC は、インスタンスプロファイルを作成する際に指定します。アカウントにデフォルトの VPC を使用するか AWS リージョン、新しい VPC を作成できます。

データ移行ごとに、はインスタンスプロファイルに使用する VPC との VPC ピアリング接続 AWS DMS を確立します。次に、インスタンスプロファイルに関連付けられているセキュリティグループに CIDR ブロック AWS DMS を追加します。はインスタンスプロファイルにパブリック IP アドレスを AWS DMS アタッチするため、同じインスタンスプロファイルを使用するすべてのデータ移行には同じパブリック IP アドレスがあります。データ移行が停止したり失敗したりすると、AWS DMS は VPC ピアリング接続を削除します。

CIDR ブロックがインスタンスプロファイル VPC の VPC と重複しないように、は、10.0.0.0/8、172.16.0.0/12のいずれかの CIDR ブロックの/24プレフィックス AWS DMS を使用します192.168.0.0/16。例えば、3 つのデータ移行を並行して実行する場合、AWS DMS は次の CIDR ブロックを使用して VPC ピアリング接続を確立します。

- 192.168.0.0/24 – 最初のデータ移行用
- 192.168.1.0/24 – 2 番目のデータ移行用
- 192.168.2.0/24 – 3 番目のデータ移行用

さまざまなネットワーク設定を使用して、ソースデータベースとターゲットデータベース間のインタラクションを設定できます AWS DMS。継続的なデータ レプリケーションの場合は、ソースデータベースとターゲットデータベース間の連携もセットアップする必要があります。このような設定は、ソースデータプロバイダーの場所とネットワーク設定により異なります。次のセクションでは、一般的なネットワーク設定について説明します。

トピック

- [単一の仮想プライベートクラウド \(VPC\) を使用してネットワークを設定する](#)
- [複数の異なる仮想プライベートクラウド \(VPC\) を使用してネットワークを設定する](#)
- [オンプレミスのソースデータプロバイダーの使用](#)
- [継続的なレプリケーションの設定](#)

単一の仮想プライベートクラウド (VPC) を使用してネットワークを設定する

この設定では、はプライベートネットワーク内のソースデータプロバイダーとターゲットデータプロバイダー AWS DMS に接続します。

ソースデータプロバイダーとターゲットデータプロバイダーが同じ VPC に配置されている場合にネットワークを設定するには

1. ソースデータプロバイダーとターゲットデータプロバイダーが使用する VPC とサブネットを使用して、AWS DMS コンソールでサブネットグループを作成します。詳細については、「[サブネットグループの作成](#)」を参照してください。
2. VPC と作成したサブネットグループを使用して、AWS DMS コンソールでインスタンスプロファイルを作成します。ソースデータプロバイダーとターゲットデータプロバイダーが使用する VPC セキュリティグループも選択します。詳細については、「[インスタンスプロファイルの作成](#)」を参照してください。

この構成では、データ移行にパブリック IP アドレスを使用する必要はありません。

複数の異なる仮想プライベートクラウド (VPC) を使用してネットワークを設定する

この設定では、AWS DMS はプライベートネットワークを使用してソースまたはターゲットのデータプロバイダーに接続します。別のデータプロバイダーの場合、はパブリックネットワーク AWS DMS を使用します。どちらのデータプロバイダーがインスタンスプロファイルと同じ VPC に配置されているかにより、次の設定のいずれかを選択します。

ソースデータプロバイダーにプライベートネットワーク、ターゲットデータプロバイダーにはパブリックネットワークを設定するには

1. ソースデータプロバイダーが使用する VPC とサブネットを使用して、AWS DMS コンソールでサブネットグループを作成します。詳細については、「[サブネットグループの作成](#)」を参照してください。

2. VPC と作成したサブネットグループを使用して、AWS DMS コンソールでインスタンスプロファイルを作成します。ソースデータプロバイダーが使用する VPC セキュリティグループも選択します。詳細については、「[インスタンスプロファイルの作成](#)」を参照してください。
3. 移行プロジェクトを開きます。[データの移行] タブで作業するデータ移行を選択します。[詳細] タブの [接続とセキュリティ] の下に表示されているパブリック IP アドレス をメモしておきます。
4. ターゲットデータベースセキュリティグループのデータ移行のパブリック IP アドレスからのアクセスを許可します。詳細については、「Amazon Relational Database Service ユーザーガイド」の「[セキュリティグループによるアクセス制御](#)」を参照してください。

ソースデータプロバイダーにパブリックネットワーク、ターゲットデータプロバイダーにはプライベートネットワークを設定するには

1. ターゲットデータプロバイダーが使用する VPC とサブネットを使用して、AWS DMS コンソールでサブネットグループを作成します。詳細については、「[サブネットグループの作成](#)」を参照してください。
2. VPC と作成したサブネットグループを使用して、AWS DMS コンソールでインスタンスプロファイルを作成します。ターゲットデータプロバイダーが使用する VPC セキュリティグループも選択します。詳細については、「[インスタンスプロファイルの作成](#)」を参照してください。
3. 移行プロジェクトを開きます。[データの移行] タブで作業するデータ移行を選択します。[詳細] タブの [接続とセキュリティ] の下に表示されているパブリック IP アドレス をメモしておきます。
4. ソースデータベースセキュリティグループのデータ移行のパブリック IP アドレスからのアクセスを許可します。詳細については、「Amazon Relational Database Service ユーザーガイド」の「[セキュリティグループによるアクセス制御](#)」を参照してください。

オンプレミスのソースデータプロバイダーの使用

この設定では、パブリックネットワーク内のソースデータプロバイダー AWS DMS に接続します。プライベートネットワーク AWS DMS を使用してターゲットデータプロバイダーに接続します。

Note

同種データ移行の場合、AWS DMS はパブリックネットワーク内のソースデータベースに接続します。ただし、パブリックネットワーク内のソースデータベースは常に接続できる

とは限りません。詳細については、「[Migrate an on-premises MySQL database to Amazon Aurora MySQL over a private network using AWS DMS homogeneous data migration and Network Load Balancer](#)」を参照してください。

オンプレミスのソースデータプロバイダーのネットワークを設定するには

1. ターゲットデータプロバイダーが使用する VPC とサブネットを使用して、AWS DMS コンソールでサブネットグループを作成します。詳細については、「[サブネットグループの作成](#)」を参照してください。
2. VPC と作成したサブネットグループを使用して、AWS DMS コンソールでインスタンスプロファイルを作成します。ターゲットデータプロバイダーが使用する VPC セキュリティグループも選択します。詳細については、「[インスタンスプロファイルの作成](#)」を参照してください。
3. 移行プロジェクトを開きます。[データの移行] タブで作業するデータ移行を選択します。[詳細] タブの [接続とセキュリティ] の下に表示されているパブリック IP アドレス をメモしておきます。
4. AWS DMS のデータ移行のパブリック IP アドレスからソースデータベースへのアクセスを許可します。

AWS DMS は、VPC セキュリティグループの にインバウンドルールまたはアウトバウンドルールを作成します。このようなルールを削除するとデータ移行の失敗につながる可能性があるため、削除しないように注意します。VPC セキュリティグループでは、独自のルールを設定できます。ルール管理の観点から、ルールには説明を追加することをお勧めします。

継続的なレプリケーションの設定

[フルロードと変更データキャプチャ (CDC)] または [変更データキャプチャ (CDC)] のタイプのデータ移行を実行するには、ソースデータベースとターゲットデータベース間の接続を許可する必要があります。

パブリックにアクセスできるソースデータベースとターゲットデータベース間の接続を設定するには

1. ソースデータベースとターゲットデータベースのパブリック IP アドレスをメモしておきます。
2. ターゲットデータベースのパブリック IP アドレスからソースデータベースへのアクセスを許可します。
3. ソースデータベースのパブリック IP アドレスからターゲットデータベースへのアクセスを許可します。

単一の VPC 内でプライベートにアクセスできるソースデータベースとターゲットデータベース間の接続を設定するには

1. ソースデータベースとターゲットデータベースのプライベート IP アドレスをメモしておきます。

⚠ Important

ソースデータベースとターゲットデータベースが別の VPC 内、または別のネットワークに配置されている場合、ソースデータベースとターゲットデータベースに使用できるのはパブリック IP アドレスのみです。使用できるのは、データプロバイダーのパブリックホスト名または IP アドレスのみです。

2. ターゲットデータベースのセキュリティグループからソースデータベースへのアクセスを許可します。
3. ソースデータベースのセキュリティグループからターゲットデータベースへのアクセスを許可します。

での同種データ移行用のソースデータプロバイダーの作成 AWS DMS

AWS DMS Schema Conversion は、Microsoft SQL Server、Oracle、PostgreSQL、MySQL、IBM DB2 for z/OS、SAP ASE (Sybase ASE) などのデータベースを[同種データ移行](#)プロジェクトのソースデータプロバイダーとしてサポートしています。

サポートされているデータベースのバージョンについては、「[DMS 同種データ移行のソースデータプロバイダー](#)」を参照してください。

ソースデータプロバイダーは、オンプレミス、Amazon EC2、または Amazon RDS データベースにすることができます。

トピック

- [での同種データ移行のソースとしての MySQL 互換データベースの使用 AWS DMS](#)
- [での同種データ移行のソースとしての PostgreSQL データベースの使用 AWS DMS](#)
- [での同種データ移行のソースとしての MongoDB 互換データベースの使用 AWS DMS](#)

での同種データ移行のソースとしての MySQL 互換データベースの使用 AWS DMS

AWS DMSでの [同種データ移行](#) のソースとして、MySQL 互換のデータベース (MySQL または MariaDB) を使用できます。この場合、ソースデータプロバイダーは、オンプレミス、Amazon EC2、RDS for MySQL または MariaDB データベースにすることができます。

同種データ移行を実行するには、レプリケーションのすべてのソーステーブルとセカンダリオブジェクトに対する SELECT 権限を持つデータベースユーザーを使用する必要があります。変更データキャプチャ (CDC) タスクの場合、REPLICATION CLIENT (10.5.2 以降の MariaDBバージョンの場合は BINLOG MONITOR) と REPLICATION SLAVE 権限もユーザーに必要です。フルロードデータ移行の場合、この 2 つの権限は必要ありません。

次のスクリプトを使用して、MySQL データベースでの必要な権限を持つデータベースユーザーを作成します。移行するすべてのデータベースに対して GRANT クエリを実行します AWS。

```
CREATE USER 'your_user'@'%' IDENTIFIED BY 'your_password';

GRANT REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'your_user'@'%;
GRANT SELECT, RELOAD, LOCK TABLES, SHOW VIEW, EVENT, TRIGGER ON *.* TO 'your_user'@'%;

GRANT BACKUP_ADMIN ON *.* TO 'your_user'@'%;
```

上記の例の各 *user input placeholder* は独自の情報に置き換えます。ソース MySQL データベースのバージョンが 8.0 以前の場合、GRANT BACKUP_ADMIN コマンドはスキップできます。

次のスクリプトを使用して、MariaDB データベースでの必要な権限を持つデータベースユーザーを作成します。移行するすべてのデータベースに対して GRANT クエリを実行します AWS。

```
CREATE USER 'your_user'@'%' IDENTIFIED BY 'your_password';
GRANT SELECT, RELOAD, LOCK TABLES, REPLICATION SLAVE, BINLOG MONITOR, SHOW VIEW ON *.*
TO 'your_user'@'%;
```

上記の例の各 *user input placeholder* は独自の情報に置き換えます。

次のセクションでは、セルフマネージド型の MySQL データベースと AWSが管理する MySQL データベースの設定の具体的な前提条件について説明します。

トピック

- [同種データ移行のソースとしてのセルフマネージド型の MySQL 互換データベースの使用](#)
- [での同種データ移行のソースとしての AWS マネージド MySQL 互換データベースの使用 AWS DMS](#)
- [MySQL 互換データベースを同種データ移行のソースとして使用する場合の制限](#)

同種データ移行のソースとしてのセルフマネージド型の MySQL 互換データベースの使用

このセクションでは、オンプレミスまたは Amazon EC2 インスタンスでホストされる MySQL 互換データベースの設定方法について説明します。

ソースの MySQL データベースまたは MariaDB データベースのバージョンを確認します。で説明されているように、がソース MySQL または MariaDB データベースバージョン AWS DMS をサポートしていることを確認します[DMS 同種データ移行のソース](#)。

CDC を使用するには、バイナリログを有効にしてください。バイナリログを有効にするには、MySQL データベースまたは MariaDB データベースの `my.ini` (Windows) または `my.cnf` (UNIX) ファイルで次のパラメータを設定します。

パラメータ	値
<code>server-id</code>	このパラメータは、1 以上の値に設定します。
<code>log-bin</code>	パスをバイナリログファイル (<code>log-bin=E:\MySql_Logs\BinLog</code>) に設定します。ファイル拡張子を含めないでください。
<code>binlog_format</code>	このパラメータは ROW に設定します。 <code>binlog_format</code> が STATEMENT に設定されているときは場合によっては、ターゲットにデータレプリケーション時に矛盾が生じる可能性があるため、レプリケーション中にこの設定をお勧めします。データベースエンジンが自動的に STATEMENT ベースのログに切り替わるため、 <code>binlog_format</code> が MIXED に設定されていると、ターゲットのデータの書き込みで同様の不整合が発生する。
<code>expire_logs_days</code>	このパラメータは、1 以上の値に設定します。ディスク容量の使いすぎを防ぐため、デフォルト値の 0 は使用しないことをお勧めします。
<code>binlog_checksum</code>	このパラメータは NONE に設定します。

パラメータ	値
binlog_row_image	このパラメータは FULL に設定します。
log_slave_updates	MySQL または MariaDB のレプリカをソースとして使用している場合、このパラメータは TRUE と設定する。

での同種データ移行のソースとしての AWS マネージド MySQL 互換データベースの使用 AWS DMS

このセクションでは、Amazon RDS for MySQL データベースインスタンスと Amazon RDS for MariaDB データベースインスタンスを設定する方法について説明します。

で同種データ移行のソースとして AWS マネージド MySQL または MariaDB データベースを使用する場合は AWS DMS、CDC に次の前提条件があることを確認してください。

- RDS for MySQL と RDS for MariaDB のバイナリログを有効にするには、インスタンスレベルで自動バックアップを有効にします。Aurora MySQL クラスターのバイナリログを有効にするには、パラメータグループで変数 `binlog_format` を変更します。Aurora MySQL クラスターの自動バックアップについては有効にする必要はありません。

次に、`binlog_format` パラメータを ROW に設定します。

自動バックアップの設定の詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[自動バックアップの有効化](#)」を参照してください。

Amazon RDS for MySQL または MariaDB データベースのバイナリログ設定の詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[バイナリログ形式の設定](#)」を参照してください。

Aurora MySQL クラスターのバイナリログ設定の詳細については、「[Amazon Aurora MySQL クラスターのバイナリログを有効にする方法](#)」をご参照ください。

- バイナリログが使用可能であることを確認します AWS DMS。AWS マネージド MySQL および MariaDB データベースはバイナリログをできるだけ早く消去するため、ログが利用可能なままになる時間を増やす必要があります。たとえば、ログ保持を 24 時間に伸ばすには、次のコマンドを実行します。

```
call mysql.rds_set_configuration('binlog retention hours', 24);
```

- `binlog_row_image` パラメータを `Full` に設定します。
- `binlog_checksum` パラメータを `NONE` に設定します。
- Amazon RDS for MySQL または MariaDB レプリカをソースとして使用する場合は、リードレプリカでバックアップを有効にして、`log_slave_updates` パラメータが `TRUE` と設定されていることを確認します。

MySQL 互換データベースを同種データ移行のソースとして使用する場合の制限

MySQL 互換データベースを同種データ移行のソースとして使用する場合、次の制限が適用されます。

- シーケンスなどの MariaDB オブジェクトは、同種移行タスクではサポートされていません。
- MariaDB から Amazon RDS for MySQL または Aurora MySQL への移行は、互換性のないオブジェクトの差異により失敗する可能性があります。
- データソースへの接続に使用するユーザー名には以下の制限があります。
 - 2～64 文字を使用できます。
 - スペースは使用できません。
 - 文字として `a～z`、`A～Z`、`0～9`、アンダースコア (`_`) を使用できます。
 - `a～z` または `A～Z` で始める必要があります。
- データソースへの接続に使用するパスワードには以下の制限があります。
 - 1～128 文字を使用できます。
 - 一重引用符 (`'`)、二重引用符 (`"`)、セミコロン (`;`)、スペースのいずれも使用できません。
- AWS DMS 同種データ移行では、ソースオブジェクトが暗号化されていても、ターゲット Amazon RDS インスタンスに暗号化されていない MySQL および MariaDB オブジェクトが作成されます。RDS for MySQL は、暗号化されたオブジェクトに必要な MySQL `keyring_aws` AWS キーリングプラグインをサポートしていません。Amazon RDS ユーザーガイドの「[MySQL キーリングプラグインがサポートされていない](#)」ドキュメントを参照してください。
- AWS DMS は、ソースデータに含まれている場合でも、データレプリケーションにグローバルトランザクション識別子 (GTIDs) を使用しません。

での同種データ移行のソースとしての PostgreSQL データベースの使用 AWS DMS

AWS DMSでの [同種データ移行](#) のソースとして、PostgreSQL データベースを使用できます。この場合、ソースデータプロバイダーは、オンプレミス、Amazon EC2、または RDS for PostgreSQL データベースにすることができます。

同種データ移行を実行するには、PostgreSQL ソースデータベース AWS DMS の で指定したデータベースユーザーにスーパーユーザーアクセス許可を付与します。データベースユーザーがソース内のレプリケーション固有の機能にアクセスするには、スーパーユーザーのアクセス許可が必要となります。フルロードデータ移行の場合、データベースユーザーにはテーブルを移行するための SELECT 権限が必要です。

次のスクリプトを使用して、PostgreSQL のソースデータベースで必要な権限を持つデータベースユーザーを作成します。移行するすべてのデータベースに対してGRANTクエリを実行します AWS。

```
CREATE USER your_user WITH LOGIN PASSWORD 'your_password';  
ALTER USER your_user WITH SUPERUSER;  
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA schema_name TO your_user;
```

上記の例の各 *user input placeholder* は独自の情報に置き換えます。

AWS DMS は、プライマリ キーを持つ PostgreSQL テーブルの CDC をサポートしています。テーブルにプライマリ キーがない場合、先書きログ (WAL) にはデータベース行の前イメージが含まれません。ここでは、追加の構成設定を使用し、回避策としてテーブルレプリカ アイデンティティを使用できます。ただし、この方法では追加のログが生成される可能性があります。注意深いテストの後にのみ、回避策としてテーブルレプリカ アイデンティティ を使用することをお勧めします。詳細については、「[DMS ソースとして PostgreSQL データベースを使用する場合の追加設定](#)」を参照してください。

次のセクションでは、セルフマネージド型の PostgreSQL データベースと AWSが管理する PostgreSQL データベースの設定の具体的な前提条件について説明します。

トピック

- [での同種データ移行のソースとしてのセルフマネージド PostgreSQL データベースの使用 AWS DMS](#)
- [での同種データ移行のソースとしての AWSマネージド PostgreSQL データベースの使用 AWS DMS](#)

- [PostgreSQL 互換データベースを同種データ移行のソースとして使用する場合の制限](#)

での同種データ移行のソースとしてのセルフマネージド PostgreSQL データベースの使用 AWS DMS

このセクションでは、オンプレミスまたは Amazon EC2 インスタンスでホストされる PostgreSQL データベースの設定方法について説明します。

ソースの PostgreSQL データベースのバージョンを確認します。で説明されているように、がソース PostgreSQL データベースバージョン AWS DMS をサポートしていることを確認します[DMS 同種データ移行のソース](#)。

同種データ移行は、論理レプリケーションを使用した変更データキャプチャ (CDC) をサポートします。セルフマネージド型 PostgreSQL ソースデータベースの論理レプリケーションを有効にするには、`postgresql.conf` の設定ファイルで次のパラメータと値を設定します。

- `wal_level` を `logical` に設定します。
- `max_replication_slots` を 1 より大きい値に設定します。

`max_replication_slots` 値は、実行するタスクの数に従って設定してください。たとえば、5 つのタスクを実行するには、少なくとも 5 つのスロットを設定する必要があります。スロットは、タスクが開始するとすぐに自動的に開き、タスクが実行されなくなった場合でも開いたままです。開いているスロットは手動で削除してください。

- `max_wal_senders` を 1 より大きい値に設定します。

`max_wal_senders` パラメータは、実行可能な同時タスクの数を設定します。

- `wal_sender_timeout` パラメータは、指定されたミリ秒数が過ぎても非アクティブなレプリケーション接続を終了します。デフォルト値は 60,000 ミリ秒 (1 秒)。値を 0 (ゼロ) に設定するとタイムアウトメカニズムが無効になる。この設定は DMS では有効。

一部のパラメータは静的であり、サーバースタート時にのみ設定できます。設定ファイルへの変更は、サーバーが再起動されるまで無視されます。詳細については、[PostgreSQL ドキュメント](#)をご参照ください。

での同種データ移行のソースとしての AWS マネージド PostgreSQL データベースの使用 AWS DMS

このセクションでは、Amazon RDS for PostgreSQL データベースインスタンスを設定する方法について説明します。

PostgreSQL DB インスタンスの AWS マスターユーザーアカウントを、での同種データ移行用の PostgreSQL ソースデータプロバイダーのユーザーアカウントとして使用します AWS DMS。マスターユーザーアカウントには、CDC を設定するために必要なロールがあります。管理ユーザーアカウント以外のアカウントを使用する場合、アカウントに `rds_superuser` ロールと `rds_replication` ロールが必要です。`rds_replication` ロールは、論理スロットを管理し、論理スロットを使用してデータをストリーミングするアクセス権許可付与します。

次のコード例を使用して、`rds_superuser` ロールと `rds_replication` ロールを付与します。

```
GRANT rds_superuser to your_user;  
GRANT rds_replication to your_user;
```

上記の例の *your_user* は、使用するユーザー名に置き換えます。

論理レプリケーションを有効にするには、DB パラメータグループの `rds.logical_replication` パラメータを 1 に設定します。この静的パラメータを有効にするには、DB インスタンスを再起動する必要があります。

PostgreSQL 互換データベースを同種データ移行のソースとして使用する場合の制限

PostgreSQL 互換データベースを同種データ移行のソースとして使用する場合、次の制限が適用されます。

- データソースへの接続に使用するユーザー名には以下の制限があります。
 - 2～64 文字を使用できます。
 - スペースは使用できません。
 - 文字として `a～z`、`A～Z`、`0～9`、アンダースコア (`_`) を使用できます。
 - `a～z` または `A～Z` で始める必要があります。
- データソースへの接続に使用するパスワードには以下の制限があります。
 - 1～128 文字を使用できます。
 - 一重引用符 (`'`)、二重引用符 (`"`)、セミコロン (`;`)、スペースのいずれも使用できません。

での同種データ移行のソースとしての MongoDB 互換データベースの使用 AWS DMS

AWS DMSでの同種データ移行のソースとして MongoDB 互換データベースを使用できます。この場合、ソースデータプロバイダーはオンプレミス、Amazon EC2 for MongoDB データベース、または Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) データベースになります。

サポートされているデータベースのバージョンについては、「[DMS 同種データ移行のソースデータプロバイダー](#)」を参照してください。

以下のセクションでは、セルフマネージド MongoDB データベースとマネージド AWS Amazon DocumentDB データベースの特定の設定前提条件について説明します。

トピック

- [での同種データ移行のソースとしてのセルフマネージド MongoDB データベースの使用 AWS DMS](#)
- [での同種データ移行のソースとしての Amazon DocumentDB データベースの使用 AWS DMS](#)
- [同種データ移行のソースとして MongoDB 互換データベースを使用する機能](#)
- [MongoDB 互換データベースを同種データ移行のソースとして使用する場合の制限](#)
- [同種データ移行のソースとして MongoDB 互換データベースを使用するベストプラクティス](#)

での同種データ移行のソースとしてのセルフマネージド MongoDB データベースの使用 AWS DMS

このセクションでは、オンプレミスまたは Amazon EC2 インスタンスでホストされる MongoDB データベースの設定方法について説明します。

ソースの MongoDB データベースのバージョンを確認します。で説明されているように、がソース MongoDB データベースバージョン AWS DMS をサポートしていることを確認します[DMS 同種データ移行のソースデータプロバイダー](#)。

MongoDB ソースを使用した同種データ移行を実行するために、ルート権限を持つユーザーアカウントを作成するか、移行するデータベースに対してのみアクセス許可を持つユーザーを作成することができます。ユーザー作成の詳細については、「[のソースとして MongoDB を使用する場合に必要なアクセス許可 AWS DMS](#)」を参照してください。

MongoDB で継続的なレプリケーションまたは CDC を使用するには、MongoDB オペレーションログ (oplog) へのアクセス AWS DMS が必要です。詳細については、「[CDC 用 MongoDB レプリカセットの設定](#)」を参照してください。

MongoDB の認証方法の詳細については、「[のソースとして MongoDB を使用する場合はセキュリティ要件 AWS DMS](#)」を参照してください。

MongoDB をソースとして使用する場合、同種データ移行は Amazon DocumentDB がサポートするすべてのデータ型をサポートします。

MongoDB をソースとして使用し、Secrets Manager にユーザー認証情報を保存するには、[その他のシークレット] タイプを使用し、プレーンテキストで指定する必要があります。詳細については、「[シークレットを使用した AWS Database Migration Service エンドポイントへのアクセス](#)」を参照してください。

次のコードサンプルは、プレーンテキストを使用してデータベースシークレットを保存する方法を示しています。

```
{
  "username": "dbuser",
  "password": "dbpassword"
}
```

での同種データ移行のソースとしての Amazon DocumentDB データベースの使用 AWS DMS

このセクションでは、Amazon DocumentDB データベースインスタンスを同種データ移行のソースとして使用するよう設定する方法について説明します。

Amazon DocumentDB インスタンスのマスターユーザー名を、AWS DMSでの同種データ移行用の MongoDB 互換ソースデータプロバイダーのユーザーアカウントとして使用します。マスターユーザーアカウントには、CDC を設定するために必要なロールがあります。管理ユーザーアカウント以外の場合、アカウントにルートロールが必要です。ルートアカウントとしてユーザーを作成する方法の詳細については、「[ソースとして Amazon DocumentDB を使用するためのアクセス許可の設定](#)」を参照してください。

論理レプリケーションをオンにするには、データベースのパラメータグループの `change_stream_log_retention_duration` パラメータをトランザクションワークロードに適切な設定にします。この静的パラメータを変更するには、DB インスタンスを再起動する必要があります。

あります。フルロードのみを含むすべてのタスクタイプのデータ移行を開始する前に、指定されたデータベース内のすべてのコレクション、または選択したコレクションに対してのみ Amazon DocumentDB 変更ストリームを有効にします。Amazon DocumentDB で変更ストリームを有効にする方法の詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「[変更ストリームの有効化](#)」を参照してください。

 Note

AWS DMS は Amazon DocumentDB 変更ストリームを使用して、継続的なレプリケーション中の変更をキャプチャします。DMS が読み取る前に Amazon DocumentDB が変更ストリームからレコードをフラッシュすると、タスクは失敗します。少なくとも 24 時間は変更が保持されるように `change_stream_log_retention_duration` パラメータを設定することをお勧めします。

Amazon DocumentDB を同種データ移行に使用するには、[Amazon DocumentDB データベースの認証情報] の下の Secrets Manager で認証情報を保存します。

同種データ移行のソースとして MongoDB 互換データベースを使用する機能

- Amazon DocumentDB がフルロードフェーズ中にサポートするすべてのセカンダリインデックスを移行できます。
- AWS DMS はコレクションを並行して移行します。同種データ移行は、パフォーマンスを最大化するために、コレクション内の各ドキュメントの平均サイズに基づいて実行時にセグメントを計算します。
- DMS は、CDC フェーズで作成するセカンダリインデックスをレプリケートできます。DMS は、MongoDB バージョン 6.0 でこの機能をサポートしています。
- DMS は、ネストレベルが 97 を超えるドキュメントをサポートしています。

MongoDB 互換データベースを同種データ移行のソースとして使用する場合の制限

- ドキュメントに \$ プレフィックスを持つフィールド名を含めることはできません。
- AWS DMS は時系列収集の移行をサポートしていません。
- AWS DMS は、CDC フェーズ中の `create`、`drop`、または `rename collection` DDL イベントをサポートしていません。

- AWS DMS は、_id フィールドのコレクションで一貫性のないデータ型をサポートしていません。例えば、以下のサポートされていないコレクションには、_id フィールドに複数のデータ型があります。

```
rs0 [direct: primary] test> db.collection1.aggregate([
...   {
...     $group: {
...       _id: { $type: "$_id" },
...       count: { $sum: 1 }
...     }
...   }
... ])
[ { _id: 'string', count: 6136 }, { _id: 'objectId', count: 848033 } ]
```

- CDC のみのタスクの場合、は immediate 開始モード AWS DMS のみをサポートします。
- AWS DMS は、無効な UTF8 文字のドキュメントをサポートしていません。
- AWS DMS はシャードコレクションをサポートしていません。

同種データ移行のソースとして MongoDB 互換データベースを使用するベストプラクティス

- 同じ MongoDB インスタンスでホストされている複数の大規模なデータベースとコレクションの場合、データベースとコレクションごとに選択ルールを使用し、複数のデータ移行タスクとプロジェクト間でタスクを分割することをお勧めします。データベースとコレクションの区分を調整して、パフォーマンスを最大化できます。

AWS DMS スキーマ変換を操作するためのターゲットデータベースの作成と設定

AWS DMSでの同種データ移行のターゲットデータプロバイダーとして、MySQL 互換データベース、PostgreSQL、および Amazon DocumentDB データベースを使用できます。

サポートされているデータベースのバージョンについては、「[DMS 同種データ移行のターゲットデータプロバイダー](#)」を参照してください。

ターゲットデータプロバイダーは、Amazon RDS DB インスタンス、Amazon Aurora DB クラスターにすることができます。ターゲットデータプロバイダーのデータベースバージョンは、ソースデータプロバイダーのデータベースバージョン以降である必要があることに注意してください。

トピック

- [での同種データ移行のターゲットとしての MySQL 互換データベースの使用 AWS DMS](#)
- [での同種データ移行のターゲットとしての PostgreSQL データベースの使用 AWS DMS](#)
- [での同種データ移行のターゲットとしての Amazon DocumentDB データベースの使用 AWS DMS](#)

での同種データ移行のターゲットとしての MySQL 互換データベースの使用 AWS DMS

AWS DMSでの同種データ移行の移行ターゲットとして、MySQL 互換データベースを使用できます。

AWS DMS では、ターゲット Amazon RDS for MySQL、MariaDB、または Amazon Aurora MySQL データベースにデータを移行するための特定のアクセス許可が必要です。次のスクリプトを使用して、ターゲットの MySQL データベースに必要な権限を持つデータベースユーザーを作成します。

この例では、各#####を独自の情報に置き換えます。ターゲット MariaDB データベースのバージョンが 10.5 以前の場合、GRANT SLAVE MONITOR コマンドはスキップできます。

```
CREATE USER 'your_user'@'%' IDENTIFIED BY 'your_password';

GRANT ALTER, CREATE, DROP, INDEX, INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT, CREATE VIEW, CREATE
  ROUTINE, ALTER ROUTINE, EVENT, TRIGGER, EXECUTE, REFERENCES ON *.* TO 'your_user'@'%' ;
GRANT REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT  ON *.* TO 'your_user'@'%' ; GRANT SLAVE
  MONITOR  ON *.* TO 'your_user'@'%' ;
```

上記の例の各 *user input placeholder* は独自の情報に置き換えます。

次のスクリプトを使用して、MariaDB データベースでの必要な権限を持つデータベースユーザーを作成します。移行するすべてのデータベースに対して GRANT クエリを実行します AWS。

```
CREATE USER 'your_user'@'%' IDENTIFIED BY 'your_password';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER, CREATE VIEW, CREATE
  ROUTINE, ALTER ROUTINE, EVENT, TRIGGER, EXECUTE,SLAVE MONITOR, REPLICATION SLAVE ON
  *.* TO 'your_user'@'%' ;
```

上記の例の各 *user input placeholder* は独自の情報に置き換えます。

Note

Amazon RDS では、MySQL または Maria データベースインスタンスの自動バックアップを有効にすると、バイナリログも有効になります。この設定が有効になっている場合、ターゲットデータベースで関数、プロシージャ、トリガーなどのセカンダリオブジェクトを作成する差異に、データ移行タスクが次のようなエラーで失敗することがあります。ターゲットデータベースでバイナリログが有効になっている場合は、タスクを開始する前にデータベースパラメータグループで `log_bin_trust_function_creators` を `true` に設定します。

```
ERROR 1419 (HY000): You don't have the SUPER privilege and binary logging is
enabled (you might want to use the less safe log_bin_trust_function_creators
variable)
```

MySQL 互換データベースを同種データ移行のターゲットとして使用する場合の制限

MySQL 互換データベースを同種データ移行のターゲットとして使用する場合、次の制限が適用されます。

- データソースへの接続に使用するユーザー名には以下の制限があります。
 - 2～64 文字を使用できます。
 - スペースは使用できません。
 - 文字として `a～z`、`A～Z`、`0～9`、アンダースコア (`_`) を使用できます。
 - ハイフン (`-`) を含めることはできません。
 - `a～z` または `A～Z` で始める必要があります。
- データソースへの接続に使用するパスワードには以下の制限があります。
 - 1～128 文字を使用できます。
 - 一重引用符 (`'`)、二重引用符 (`"`)、セミコロン (`;`)、スペースのいずれも使用できません。

での同種データ移行のターゲットとしての PostgreSQL データベースの使用 AWS DMS

AWS DMSでの同種データ移行の移行ターゲットとして、PostgreSQL 互換データベースを使用できます。

AWS DMS では、ターゲット Amazon RDS for PostgreSQL または Amazon Aurora PostgreSQL データベースにデータを移行するための特定のアクセス許可が必要です。次のスクリプトを使用して、ターゲットの PostgreSQL データベースに必要な権限を持つデータベースユーザーを作成します。

```
CREATE USER your_user WITH LOGIN PASSWORD 'your_password';
GRANT USAGE ON SCHEMA schema_name TO your_user;
GRANT CONNECT ON DATABASE db_name TO your_user;
GRANT CREATE ON DATABASE db_name TO your_user;
GRANT CREATE ON SCHEMA schema_name TO your_user;
GRANT UPDATE, INSERT, SELECT, DELETE, TRUNCATE ON ALL TABLES IN SCHEMA schema_name
  TO your_user;
      #For "Full load and change data capture (CDC)" and "Change data capture
      (CDC)" data migrations, setting up logical replication requires rds_superuser
      privileges
GRANT rds_superuser TO your_user;
```

上記の例の各 *user input placeholder* は独自の情報に置き換えます。

RDS for PostgreSQL のターゲットの論理レプリケーションを有効にするには、DB パラメータグループの `rds.logical_replication` パラメータを 1 に設定します。この静的パラメータを有効にするには、DB インスタンスまたは DB クラスターを再起動する必要があります。一部のパラメータは静的であり、サーバーの開始時にのみ設定できます。は、サーバーを再起動するまで DB パラメータグループのエントリの変更 AWS DMS を無視します。

PostgreSQL はトリガーを使用して外部キーの制約を実装します。全ロードフェーズ中、は各テーブルを一度に 1 つずつ AWS DMS ロードします。フルロード中は、ターゲットデータベースの外部キー制約をオフにすることをお勧めします。これには、次のいずれかの方法を使用します。

- インスタンスのすべてのトリガーを一時的にオフにして、フルロードを終了する。
- PostgreSQL で `session_replication_role` パラメータの値を変更する。

特定の時間において、トリガーは `origin`、`replica`、`always`、または `disabled` のいずれかの状態になります。`session_replication_role` パラメータを `replica` と設定すると、`replica` の状態のトリガーのみがアクティブになります。それ以外の場合、トリガーは非アクティブなままです。

MySQL 互換データベースを同種データ移行のターゲットとして使用する場合の制限

PostgreSQL 互換データベースを同種データ移行のターゲットとして使用する場合、次の制限が適用されます。

- データソースへの接続に使用するユーザー名には以下の制限があります。
 - 2～64 文字を使用できます。
 - スペースは使用できません。
 - 文字として a～z、A～Z、0～9、アンダースコア (_) を使用できます。
 - a～z または A～Z で始める必要があります。
- データソースへの接続に使用するパスワードには以下の制限があります。
 - 1～128 文字を使用できます。
 - 一重引用符 (')、二重引用符 (")、セミコロン (;)、スペースのいずれも使用できません。

での同種データ移行のターゲットとしての Amazon DocumentDB データベースの使用 AWS DMS

Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) データベースと DocumentDB Elastic クラスターを、AWS DMSでの同種データ移行の移行ターゲットとして使用できます。

Amazon DocumentDB ターゲットに対して同種データ移行を実行するために、管理者権限を持つユーザーアカウントを作成するか、移行するデータベースに対してのみ読み取り / 書き込み権限を持つユーザーを作成できます。

同種データ移行は Amazon DocumentDB がサポートするすべての BSON データ型をサポートしています。これらのデータ型のリストについては、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「[データ型](#)」を参照してください。

DocumentDB Elastic クラスターのシャード機能を使用してソースからシャードされていないコレクションを移行するには、データ移行タスクを開始する前にシャードコレクションを作成して移行します。Amazon DocumentDB Elastic クラスターのシャードコレクションの詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「[Step 5: Shard your collection](#)」を参照してください。

Amazon DocumentDB ターゲットの場合、 は none または require SSL モード AWS DMS をサポートします。

での同種データ移行の実行 AWS DMS

[同種データ移行](#) の AWS DMS を使用して、ソースデータベースから Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)、Amazon Aurora、または Amazon DocumentDB 上の同等のエンジンにデータを移行できます。は、ソースデータベースとターゲットデータベースのネイティブデータベースツールを使用して、データ移行プロセス AWS DMS を自動化します。

同種データ移行のためのインスタンスプロファイルとスキーマ変換用の互換性のあるデータプロバイダーを作成した後、移行プロジェクトを作成します。詳細については、「[移行プロジェクトの作成](#)」を参照してください。

次のセクションでは、同種データ移行を作成、設定、実行する方法を説明します。

トピック

- [でのデータ移行の作成 AWS DMS](#)
- [同種データ移行の選択ルール](#)
- [でのデータ移行の管理 AWS DMS](#)
- [でのデータ移行のモニタリング AWS DMS](#)
- [での同種データ移行のステータス AWS DMS](#)
- [での同種データ移行による MySQL データベースからのデータの移行 AWS DMS](#)
- [での同種データ移行による PostgreSQL データベースからのデータの移行 AWS DMS](#)
- [での同種データ移行による MongoDB データベースからのデータの移行 AWS DMS](#)
- [ターゲットテーブル作成モード](#)

でのデータ移行の作成 AWS DMS

同じタイプの互換性のあるデータプロバイダーを使用して移行プロジェクトを作成すると、このプロジェクトを同種データ移行に使用できます。詳細については、「[移行プロジェクトの作成](#)」を参照してください。

同種データ移行の使用を開始するには、新しいデータ移行を作成します。単一の移行プロジェクトで、異なるタイプの複数の同種データ移行を作成できます。

AWS DMS には、用に作成できる同種データ移行の最大数があります AWS アカウント。AWS DMS サービスクォータの詳細については、次のセクションを参照してください [のクォータAWS Database Migration Service](#)。

データ移行を作成する前に、ソースデータベースとターゲットデータベース、IAM ポリシーとロール、インスタンスプロファイル、データプロバイダーなどの必要なリソースを設定していることを確認します。詳細については [IAM リソースの作成](#)、[インスタンスプロファイルの作成](#)、および [データプロバイダーの作成](#) を参照してください。

上位のデータベースバージョンから下位のデータベースバージョンにデータを移行する場合は、同種データ移行の使用はお勧めしません。ソースデータプロバイダーとターゲットデータプロバイダーに使用しているデータベースのバージョンを確認して、必要に応じてターゲットデータベースのバージョンをアップグレードします。

データ移行を作成するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. [移行プロジェクト] を選択します。[移行プロジェクト] ページが開きます。
3. 移行プロジェクトを選択して、[データの移行] タブで、[データ移行の作成] をクリックします。
4. [名前] には、データ移行名を入力します。識別しやすいように、データ移行には必ず一意の名前を使用します。
5. [レプリケーションタイプ] では、設定するデータ移行のタイプを選択します。次のオプションのいずれかを選択できます。
 - フルロード — 既存のソースデータを移行する。
 - フルロードと変更データキャプチャ (CDC) — 既存のソースデータを移行し、継続的に変更をレプリケートする。
 - 変更データキャプチャ (CDC) — 継続的に変更をレプリケートする。
6. データ移行ログを Amazon CloudWatch に保存するには、[CloudWatch ログの有効化] チェックボックスをオンにします。このオプションを選択しないと、データ移行が失敗してもログファイルを参照できません。
7. (オプション) [詳細設定] を展開します。ジョブの数には、ソースデータをターゲットに移行するために AWS DMS が使用できる並列スレッドの数を入力します。
8. [IAM サービスロール] では、前提条件のステップで作成した IAM ロールを選択します。詳細については、「[での同種データ移行用の IAM ロールの作成 AWS DMS](#)」を参照してください。
9. [変更データキャプチャ (CDC)] タイプのデータ移行の [開始モード] を設定します。次のオプションのいずれかを選択できます。
 - すぐに — 継続的なレプリケーションをデータ移行の開始時に開始する。

- [ネイティブ開始点を使用する] — 継続的なレプリケーションを指定された時点から開始する。

PostgreSQL データベースの場合、[スロット名] に論理レプリケーション名を入力して、[ネイティブ開始点] にトランザクションログのシーケンス番号を入力します。

MySQL データベースの場合は、[ログシーケンス番号 (LSN)] にトランザクションログのシーケンス番号を入力します。

10. [変更データキャプチャ (CDC)] タイプまたは [フルロードと変更データキャプチャ (CDC)] タイプのデータ移行の [停止モード] を設定します。次のオプションのいずれかを選択できます。

- CDC を停止しない — データ移行を停止するまで、継続的なレプリケーション AWS DMS を続行します。
- サーバーのタイムポイントの使用 — 指定された時間に進行中のレプリケーションを AWS DMS 停止します。

このオプションを選択した場合、継続的なレプリケーションを自動的に停止する日時を [停止日時] に入力します。

11. [データ移行の作成] をクリックします。

AWS DMS はデータ移行を作成し、移行プロジェクトのデータ移行タブのリストに追加します。このリストでデータ移行のステータスを確認できます。詳細については、「[移行ステータス](#)」を参照してください。

 Important

全ロードおよび全ロードおよび変更データキャプチャ (CDC) タイプのデータ移行の場合、はターゲットデータベース上のすべてのデータ、テーブル、およびその他のデータベースオブジェクト AWS DMS を削除します。ターゲットデータベースのバックアップがあることを確認します。

がデータ移行 AWS DMS を作成すると、このデータ移行のステータスは準備完了に設定されます。データを移行するには、データ移行を手動で開始する必要があります。開始するには、リストからデータ移行を選択します。次に、[アクション] で [開始] を選択します。詳細については、「[データ移行の管理](#)」を参照してください。

同種データ移行の最初の起動には、何らかのセットアップが必要です。は、データ移行用のサーバーレス環境 AWS DMS を作成します。このプロセスは最長 15 分かかる。データ移行を停止して再起動した後、AWS DMS は環境を再度作成せず、データ移行にすばやくアクセスできます。

同種データ移行の選択ルール

選択ルールを使用して、レプリケーションに含めるスキーマ、テーブル、またはその両方を選択できます。

データ移行タスクを作成する場合、[選択ルールを追加] を選択します。

ルール設定で、次の値を指定します。

- スキーマ: [スキーマの入力] を選択します。
- スキーマ名: レプリケートするスキーマの名前を指定するか、% をワイルドカードとして使用します。
- テーブル名: : レプリケートするテーブルの名前を指定するか、% をワイルドカードとして使用します。

デフォルトでは、DMS がサポートするルールアクションは Include のみで、DMS がサポートするワイルドカード文字は % のみです。

Note

AWS DMS 同種データ移行の選択ルールのサポートは、ソースデータベースエンジンと選択した移行タイプの組み合わせによって異なります。PostgreSQL および MongoDB 互換ソースはすべての移行タイプの選択ルールを許可しますが、MySQL ソースはフルロード移行タイプの選択ルールのみを許可します。

Exampleスキーマ内のすべてのテーブルの移行

以下の例では、ソース内の dmsst という名前のスキーマからすべてのテーブルをターゲットエンドポイントに移行します。

```
{
  "rules": [
    {
```

```
        "rule-type": "selection",
        "rule-action": "include",
        "object-locator": {
            "schema-name": "dmsst",
            "table-name": "%"
        },
        "filters": [],
        "rule-id": "1",
        "rule-name": "1"
    }
]
```

Exampleスキーマの一部のテーブルの移行

以下の例では、ソース内の dmsst という名前のスキーマから、名前が collectionTest で始まるすべてのテーブルをターゲットエンドポイントに移行します。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-action": "include",
      "object-locator": {
        "schema-name": "dmsst",
        "table-name": "collectionTest%"
      },
      "filters": [],
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1"
    }
  ]
}
```

Example複数のスキーマから特定のテーブルを移行する

以下の例では、ソースの dmsst および Test という名前の複数のスキーマから一部のテーブルをターゲットエンドポイントに移行します。

```
{
  "rules": [
    {
```

```
        "rule-type": "selection",
        "rule-action": "include",
        "object-locator": {
            "schema-name": "dmsst",
            "table-name": "collectionTest1"
        },
        "filters": [],
        "rule-id": "1",
        "rule-name": "1"
    },
    {
        "rule-type": "selection",
        "rule-action": "include",
        "object-locator": {
            "schema-name": "Test",
            "table-name": "products"
        },
        "filters": [],
        "rule-id": "2",
        "rule-name": "2"
    }
]
```

でのデータ移行の管理 AWS DMS

データ移行を作成した後、は自動的にデータの移行を開始 AWS DMS しません。データ移行は、必要に応じて手動で開始します。

データ移行を開始する前には、データ移行のすべての設定を変更できます。データ移行を開始した後でレプリケーションタイプを変更することはできません。別のレプリケーションタイプを使用するには、新しいデータ移行を作成します。

データ移行の開始

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. [移行プロジェクト] を選択します。[移行プロジェクト] ページが開きます。
3. 移行プロジェクトを選択します。[データの移行] タブで作業するデータ移行を選択します。データ移行の [概要] ページが開きます。
4. [Actions] (アクション) で [Start] (開始) を選択します。

その後、はデータ移行用のサーバーレス環境 AWS DMS を作成します。このプロセスは最長 15 分かかる。

データ移行を開始すると、AWS DMS はステータスを開始に設定します。がデータ移行 AWS DMS に使用する次のステータスは、データ移行設定で選択したレプリケーションのタイプによって異なります。詳細については、「[移行ステータス](#)」を参照してください。

データ移行を変更するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. [移行プロジェクト] を選択します。[移行プロジェクト] ページが開きます。
3. 移行プロジェクトを選択します。[データの移行] タブで作業するデータ移行を選択します。データ移行の [概要] ページが開きます。
4. [Modify] (変更) を選択します。
5. データ移行の設定を行います。

 Important

データ移行を開始している場合、レプリケーションタイプは変更できません。

6. Amazon CloudWatch でデータ移行ログを表示するには、[CloudWatch ログの有効化] チェックボックスをオンにします。
7. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

がデータ移行 AWS DMS を開始したら、停止できます。停止するには、[データの移行] タブでデータ移行を選択します。次に、[アクション] で [停止] を選択します。

データ移行を停止すると、はステータスを Stopping AWS DMS に設定します。次に、AWS DMS はデータ移行のステータスを [停止済み] に変更します。がデータ移行 AWS DMS を停止したら、データ移行を変更、再開、再起動、または削除できます。

データレプリケーションを続行するには、[データの移行] タブで停止したデータ移行を選択します。次に、[アクション] で [処理を再開] を選択します。

データのロードを再開するには、[データの移行] タブで停止したデータ移行を選択します。次に、アクション で、Restart. AWS DMS deletes all data from your target database を選択し、ゼロからデータ移行を開始します。

停止したり開始したりしていないデータ移行は削除できます。データ移行を削除するには、[データの移行] タブで削除するデータ移行を選択します。次に、[アクション] で [削除] を選択します。移行プロジェクトを削除するには、すべてのデータ移行を停止して削除します。

でのデータ移行のモニタリング AWS DMS

同種データ移行を開始した後、移行のステータスと進行状況をモニタリングできます。数百ギガバイトなどの大規模なデータセットのデータ移行の場合、完了するまでに数時間かかります。データ移行の信頼性、可用性、パフォーマンスを維持するには、移行の進捗を定期的にモニタリングします。

データ移行のステータスと進捗を確認するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. [移行プロジェクト] を選択します。[移行プロジェクト] ページが開きます。
3. 移行プロジェクトを選択して、[データの移行] タブに移動します。
4. データ移行について、[ステータス] 列を確認します。この列の値の詳細については、「[移行ステータス](#)」を参照してください。
5. 実行中のデータ移行の場合、[移行の進行状況] 列には移行済みのデータの割合が % で表示されます。

データ移行の詳細を確認するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. [移行プロジェクト] を選択します。[移行プロジェクト] ページが開きます。
3. 移行プロジェクトを選択します。[データの移行] タブで作業するデータ移行を選択します。
4. [詳細] タブ 移行の進捗を確認できます。特に、次のメトリクスに注目します。
 - パブリック IP アドレス – データ移行のパブリック IP アドレス。この値は、ネットワーク設定に必要となる。詳細については、「[ネットワークのセットアップ](#)」を参照してください。
 - ロード済みテーブル数 – ロードが正常に完了したテーブルの数

- ロード中テーブル数 – 現在ロード中のテーブルの数
 - キューされたテーブル数 – 現在ロード待機中のテーブルの数
 - エラーのあるテーブル数 – ロードに失敗したテーブルの数
 - 経過時間 – データ移行の開始から経過した時間
 - CDC レイテンシー – ソーステーブルで変更が発生してから、がこの変更をターゲットテーブル AWS DMS に適用するまでにかかる平均時間。
 - 移行を開始しました – このデータ移行を開始した時刻
 - 移行を停止しました – このデータ移行を停止した時刻
5. データ移行のログファイルを確認するには、[同種データ移行設定] の下にある [CloudWatch ログを表示] をクリックします。[CloudWatch ログの有効化] は、データ移行を作成または変更する際にオンにできます。詳細については、「[データ移行の作成](#)」および「[データ移行の管理](#)」を参照してください。

Amazon CloudWatch のアラームやイベントを使用すると、移行をより詳細に追跡できます。詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[Amazon CloudWatch、Amazon CloudWatch Events、Amazon CloudWatch Logs とは](#)」をご覧ください。Amazon CloudWatch の使用には料金が発生することにご注意ください。

同種データ移行の場合、には Amazon CloudWatch に次のメトリクス AWS DMS が含まれます。

メトリクス	説明
OverallCDCLatency	CDC フェーズ中の全体的なレイテンシー。 MySQL データベースの場合、このメトリクスは、ソースバイナリログの変更とその変更のレプリケーション間の経過秒数を表示します。 PostgreSQL データベースの場合、このメトリクスは pg_stat_subscription ビューからの last_msg_receipt_time と last_msg_send_time 間の経過秒数を表示します。 単位: 秒
StorageConsumption	データ移行が使用するストレージ容量。 単位: バイト

での同種データ移行のステータス AWS DMS

実行するデータ移行ごとに、はステータスを AWS DMS コンソールに AWS DMS 表示します。提供されるステータスは次のリストのとおりです。

- **Creating** – AWS DMS はデータ移行を作成しています。
- **Ready** – データ移行を開始する準備が整っている。
- **Starting** – AWS DMS は、データ移行用のサーバーレス環境を作成しています。このプロセスは最長 15 分かかる。
- **Load running** – AWS DMS は全ロード移行を実行しています。
- **Load complete, replication ongoing** – 全ロード AWS DMS を完了し、進行中の変更をレプリケートするようになりました。は、全ロードおよび変更データキャプチャ (CDC) タイプのデータ移行にのみこのステータス AWS DMS を使用します。
- **Replication ongoing** – AWS DMS は継続的な変更をレプリケートしています。は、変更データキャプチャ (CDC) タイプの移行にのみこのステータス AWS DMS を使用します。
- **Reloading target** – AWS DMS はデータ移行を再開し、指定された移行タイプを実行します。
- **Stopping** – AWS DMS はデータ移行を停止しています。アクションメニューでデータ移行を停止することを選択した後、このステータス AWS DMS を設定します。
- **Stopped** – AWS DMS はデータ移行を停止しました。
- **Failed** – データ移行が失敗した。詳細については、ログファイルを確認する。

ログファイルを確認するには、[データの移行] タブでデータ移行を選択します。次に、[同種データ移行設定] の下にある [CloudWatch ログを表示] をクリックします。

Important

ログファイルを確認できるのは、データ移行を作成する際に、[CloudWatch ログの有効化] をオンにした場合です。

- **Deleting** – AWS DMS はデータ移行を削除しています。アクションメニューでデータ移行を削除した後、このステータス AWS DMS を設定します。
- **Maintenance** – データ移行タスクに関連付けられた基盤となるサーバーレスコンテナに新しいイメージがデプロイされると、タスクはメンテナンスモードのステータス AWS DMS になります。

での同種データ移行による MySQL データベースからのデータの移行 AWS DMS

[同種データ移行](#) を使用して、セルフマネージド型 MySQL データベースを RDS for MySQL または Aurora MySQL に移行できます。AWS DMS は、データ移行のためのサーバーレス環境を作成します。さまざまなタイプのデータ移行の場合、はさまざまなネイティブ MySQL データベースツール AWS DMS を使用します。

フルロードタイプの同種データ移行の場合、は mydumper AWS DMS を使用してソースデータベースからデータを読み取り、サーバーレス環境にアタッチされたディスクに保存します。がすべてのソースデータ AWS DMS を読み取ると、ターゲットデータベースの myloader を使用してデータを復元します。

Full Load and Change Data Capture (CDC) タイプの同種データ移行の場合、は mydumper AWS DMS を使用してソースデータベースからデータを読み取り、サーバーレス環境にアタッチされたディスクに保存します。がすべてのソースデータ AWS DMS を読み取ると、ターゲットデータベースの myloader を使用してデータを復元します。が全ロード AWS DMS を完了すると、バイナリログ位置を全ロードの開始に設定してバイナリログレプリケーションを設定します。

[変更データキャプチャ (CDC)] タイプの同種データ移行の場合、AWS DMS がレプリケーションを開始するには [ネイティブな CDC 開始点] が必要です。ネイティブ CDC 開始点を指定すると、はその時点からの変更を AWS DMS キャプチャします。または、データ移行設定で [すぐに] を選択すると、実際のデータ移行の開始時にレプリケーションの開始点を自動的にキャプチャできます。

Note

CDC のみの移行を正常に実行するには、ソースデータベースのすべてのスキーマとオブジェクトがターゲットデータベースに既に存在する必要があります。ただし、ターゲットにはソースには存在しないオブジェクトが含まれている場合があります。


次のコード例を使用すると、MySQL データベース内の現在のログシーケンス番号 (LSN) を取得できます。

```
show master status
```

このクエリは、binlog ファイル名と位置を返します。ネイティブ開始点には、binlog ファイル名と位置の組み合わせを使用します。例えば、mysql-bin-changelog.000024:373。この例では、

mysql-bin-changelog.000024はバイナリログファイル名で、373は が変更のキャプチャ AWS DMS を開始する位置です。

次の図は、で同種データ移行を使用して MySQL データベース AWS DMS を RDS for MySQL または Aurora MySQL に移行するプロセスを示しています。



での同種データ移行による PostgreSQL データベースからのデータの移行 AWS DMS

[同種データ移行](#) を使用して、セルフマネージド型 PostgreSQL データベースを RDS for PostgreSQL または Aurora PostgreSQL に移行できます。AWS DMS は、データ移行用のためのサーバーレス環境を作成します。AWS DMS はさまざまなネイティブ PostgreSQL データベースツールを使用して、さまざまなタイプのデータ移行に対応します。

フルロードタイプの同種データ移行の場合、は pg_dump AWS DMS を使用してソースデータベースからデータを読み取り、サーバーレス環境にアタッチされたディスクに保存します。がすべてのソースデータ AWS DMS を読み取ると、ターゲットデータベースの pg_restore を使用してデータを復元します。

Full Load and Change Data Capture (CDC) タイプの同種データ移行の場合、AWS DMS を使用してソースデータベースからテーブルデータなしでスキーマオブジェクトpg_dumpを読み取り、サーバーレス環境にアタッチされたディスクに保存します。次に、ターゲットデータベースの pg_restore を使用してスキーマオブジェクトを復元します。がpg_restoreプロセス AWS DMS を完了すると、論理レプリケーション用のパブリッシャーモデルとサブスクライバーモデルに自

動的に切り替わり、ソースデータベースからターゲットデータベースに初期テーブルデータを直接 Initial Data Synchronization コピーし、継続的なレプリケーションを開始します。このモデルでは、単一または複数のサブスクライバーがパブリッシャーノード上の単独または複数のパブリケーションにサブスクライブします。

変更データキャプチャ (CDC) タイプの同種データ移行の場合、レプリケーションを開始するにはネイティブ開始ポイント AWS DMS が必要です。ネイティブの開始点を指定すると、はその時点からの変更を AWS DMS キャプチャします。または、データ移行設定で [すぐに] を選択すると、実際のデータ移行の開始時にレプリケーションの開始点を自動的にキャプチャできます。

Note

CDC のみの移行を正常に実行するには、ソースデータベースのすべてのスキーマとオブジェクトがターゲットデータベースに既に存在している必要があります。ただし、ターゲットにはソースには存在しないオブジェクトが含まれている場合があります。

次のコード例を使用すると、PostgreSQL データベースのネイティブ開始点を取得できます。


```
select confirmed_flush_lsn from pg_replication_slots where
slot_name='migrate_to_target';
```

このクエリは、PostgreSQL データベースの pg_replication_slots ビューを使用してログシーケンス番号 (LSN) の値を取得します。

AWS DMS が PostgreSQL 同種データ移行のステータスを停止、失敗、または削除に設定した後、パブリッシャーとレプリケーションは削除されません。移行を再開しない場合は、次のコマンドを使用してレプリケーションスロットとパブリッシャーを削除します。

```
SELECT pg_drop_replication_slot('migration_subscriber_{ARN}');
DROP PUBLICATION publication_{ARN};
```

次の図は、で同種データ移行を使用して PostgreSQL データベースを RDS for PostgreSQL または Aurora PostgreSQL AWS DMS に移行するプロセスを示しています。



同種データ移行のソースとしての PostgreSQL データベースの使用のベストプラクティス

- FLCDC タスクのサブスクライバー側の初期データ同期を高速化するには、`max_logical_replication_workers` と `max_sync_workers_per_subscription` を調整する必要があります。これらの値を増加させると、テーブルの同期速度が向上します。
- `max_logical_replication_workers` – 論理レプリケーションワーカーの最大数を指定します。これには、サブスクライバー側の適用ワーカーとテーブル同期ワーカーの両方が含まれます。
- `max_sync_workers_per_subscription` – `max_sync_workers_per_subscription` を増加させると、テーブルあたりのワーカー数ではなく、並列に同期されているテーブルの数にのみ影響があります。

Note

`max_logical_replication_workers` は `max_worker_processes` を超えず、`max_sync_workers_per_subscription` は `max_logical_replication_workers` 以下である必要があります。

- 大きなテーブルを移行する場合、選択ルールを使用して別々のタスクに分割することを検討してください。例えば、大きなテーブルを個別のタスクに分割し、小さなテーブルを別の単一のタスクに分割できます。

- サブスクリャー側のディスクと CPU の使用率をモニタリングして、最適なパフォーマンスを維持します。

での同種データ移行による MongoDB データベースからのデータの移行 AWS DMS

[同種データ移行](#) を使用して、セルフマネージド型 MongoDB データベースを Amazon DocumentDB に移行できます。AWS DMS は、データ移行のためのサーバーレス環境を作成します。AWS DMS はさまざまなネイティブ MongoDB データベースツールを使用して、さまざまなタイプのデータ移行に対応します。

フルロードタイプの同種データ移行の場合、`mongodump` AWS DMS を使用してソースデータベースからデータを読み取り、サーバーレス環境にアタッチされたディスクに保存します。がすべてのソースデータ AWS DMS を読み取ると、はターゲットデータベース `mongorestore` でを使用してデータを復元します。


Full Load and Change Data Capture (CDC) タイプの同種データ移行の場合、`mongodump` AWS DMS を使用してソースデータベースからデータを読み取り、サーバーレス環境にアタッチされたディスクに保存します。がすべてのソースデータ AWS DMS を読み取ると、はターゲットデータベース `mongorestore` でを使用してデータを復元します。が全ロード AWS DMS を完了すると、論理レプリケーションのためにパブリッシャーモデルとサブスクリャーモデルに自動的に切り替わります。このモデルでは、少なくとも 24 時間は変更が保持されるように `oplog` のサイジングを行うことをお勧めします。

[変更データキャプチャ (CDC)] タイプの同種データ移行の場合、データ移行設定で `immediately` を選択し、実際のデータ移行が開始されるときに、レプリケーションの開始点を自動的にキャプチャします。

Note

新しいまたは名前が変更されたコレクションの場合、それらのコレクションに対し、同種のデータ移行として新しいデータ移行タスクを作成する必要があります。MongoDB 互換ソースの場合、AWS DMS `createrename` および `drop collection` オペレーションはサポートされていません。

次の図は、で同種データ移行を使用して MongoDB データベースを Amazon DocumentDB AWS DMS に移行するプロセスを示しています。



ターゲットテーブル作成モード

PostgreSQL、MongoDB、および Amazon DocumentDB 移行の AWS DMS コンソールのアドバンスド設定タブでデータ移行タスクの作成を選択すると、ターゲットテーブル準備モードを選択できます。

ターゲット上のテーブルを削除

ターゲットモードのテーブルの削除では、AWS DMS 同種移行によってターゲットテーブルが削除され、移行を開始する前に再作成されます。この操作で、移行の開始時にターゲットテーブルが確実に空になります。同種移行中、は、効率的なデータ移行を確保するためにデータをロードする前に、ソーステーブルメタデータで定義されたインデックスを含むすべてのセカンダリオブジェクト AWS DMS を作成します。

[ターゲット上のテーブルをドロップ] モードを使用する場合は、ターゲットデータベースの設定が必要になる場合があります。例えば、PostgreSQL ターゲットでは、セキュリティ上の理由から AWS DMS はスキーマユーザーを作成できません。この場合、ソースと一致するようにスキーマユーザーを事前に作成する必要があります。これにより、AWS DMS はテーブルを作成し、移行の開始時にソースと同様のロールに割り当てることができます。

切り詰め

切り捨てモードでは、AWS DMS 同種移行は移行を開始する前に既存のすべてのターゲットテーブルを切り捨てます。この操作により、テーブル構造が保持されます。このモードは、ターゲットスキーマが事前に作成されている場合の、フルロード単体またはフルロードと CDC を組み合わせた移

行に適しています。Amazon DocumentDB ターゲットでは、コレクションが存在しない場合、AWS DMS は移行中にインデックスなしでコレクションを作成します。

何もしない

Do nothing モードでは、AWS DMS 同種移行はターゲットテーブルが事前に作成されていることを前提としています。ターゲットテーブルが空ではない場合、移行中にデータ競合が発生し、DMS タスクエラーが発生する可能性があります。このモードでは、テーブル構造は変更されません。また既存のデータは保持されます。[何もしない] モードは、CDC のみのタスクに適した選択肢です。この場合、ターゲットテーブルはソースからバックフィルされ、ソースとターゲットを同期するために継続的なレプリケーションが使用されます。Amazon DocumentDB ターゲットの場合、コレクションが存在しない場合、はセカンダリインデックスなしでコレクション AWS DMS を作成します。また、[何もしない] モードは、データを MongoDB シャードコレクションから Amazon DocumentDB に移行する際、フルロードフェーズ中に使用することができます。

AWS DMS での同種データ移行のトラブルシューティング

次のリストは、AWS DMS での同種データ移行で問題が発生した場合に実行すべきアクションを説明しています。

トピック

- [AWS DMS で同種データ移行を作成できない](#)
- [AWS DMS で同種データ移行を開始できない](#)
- [AWS DMS でのデータの移行の実行時にターゲットデータベースに接続できない](#)
- [PostgreSQL で AWS DMS がビューをテーブルとして保存する](#)

AWS DMS で同種データ移行を作成できない

[データ移行の作成] をクリックした後、AWS DMS はデータプロバイダーに接続できないというエラーメッセージが表示された場合、必要となる IAM ロールが設定されているかを確認します。詳細については、「[IAM ロールの作成](#)」を参照してください。

IAM ロールを設定してもこのようなエラーメッセージが表示される場合は、AWS KMS キー設定でこの IAM ロールをキーユーザーとして追加します。詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「[KMS キーの使用をキーユーザーに許可する](#)」を参照してください。

AWS DMS で同種データ移行を開始できない

移行プロジェクトでデータ移行を開始した際に、ステータスが Failed と表示された場合は、ソースデータプロバイダーとターゲットデータプロバイダーのバージョンを確認します。確認するには、MySQL または PostgreSQL データベースで `SELECT VERSION();` クエリを実行します。サポート対象のデータベースのバージョンを使用しているかを確認します。

サポート対象のソースデータベースの一覧については、「[DMS 同種データ移行のソース](#)」を参照してください。

サポート対象のターゲットデータベースの一覧については、「[DMS 同種データ移行のターゲット](#)」を参照してください。

サポートされていないデータベースのバージョンを使用している場合は、ソースデータベースまたはターゲットデータベースをアップグレードして、もう一度試してください。

AWS DMS コンソールでデータ移行のエラーメッセージを確認します。確認するには、移行プロジェクトを開いて、データ移行を選択します。[詳細] タブの [一般] の下にある [最後のエラーメッセージ] を確認します。

最後に、CloudWatch ログを分析します。確認するには、移行プロジェクトを開いて、データ移行を選択します。分析するには、[詳細] タブで、[CloudWatch ログを表示] をクリックします。

AWS DMS でのデータの移行の実行時にターゲットデータベースに接続できない

「ターゲットに接続できません」というエラーメッセージが表示されたら、次のアクションを実行します。

1. ソースデータベースとターゲットデータベースにアタッチされているセキュリティグループに、インバウンドトラフィックとアウトバウンドトラフィックのルールがあるかを確認します。詳細については、「[the section called “継続的なレプリケーション”](#)」を参照してください。
2. ネットワークアクセスコントロールリスト (ACL) とルートテーブルのルールを確認します。
3. データベースは、作成した VPC からアクセスできる必要があります。VPC セキュリティグループにパブリック IP アドレスを追加して、ファイアウォールでの受信接続を許可します。
4. 移行プロジェクトの [データの移行] タブで、作業するデータ移行を選択します。[詳細] タブの [接続とセキュリティ] の下に表示されている パブリック IP アドレス をメモしておきます。次に、ソースデータベースとターゲットデータベースで、データ移行のパブリック IP アドレスからのアクセスを許可します。

5. 継続的なデータレプリケーションでは、ソースデータベースとターゲットデータベース間の相互通信が有効であるかを確認します。

詳細については、「Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイド」の「[セキュリティグループを使用して AWS リソースへのトラフィックを制御する](#)」を参照してください。

PostgreSQL で AWS DMS がビューをテーブルとして保存する

同種データ移行では、PostgreSQL のビューをビューとして移行することはサポート対象外です。PostgreSQL の場合、AWS DMS はビューをテーブルとして移行します。

でのデータプロバイダー、インスタンスプロファイル、移行プロジェクトの使用 AWS DMS

で DMS Schema Conversion と同種データ移行を使用する場合は AWS Database Migration Service、移行プロジェクトを使用します。AWS DMS 移行プロジェクトでは、サブネットグループ、インスタンスプロファイル、データプロバイダーを使用します。

サブネットは、VPC の IP アドレスの範囲です。レプリケーションサブネットグループには、インスタンスプロファイルが使用できるさまざまなアベイラビリティゾーンの子サブネットが含まれます。レプリケーションサブネットグループは DMS リソースであり、Amazon VPC と Amazon RDS が使用するサブネットグループとは異なることに注意してください。

インスタンスプロファイルは、移行プロジェクトを実行するサーバーレス環境のネットワークとセキュリティの設定を指定します。

データプロバイダーは、データストアのタイプとデータベースの場所の情報を保存します。移行プロジェクトにデータプロバイダーを追加すると、 からデータベース認証情報を指定します AWS Secrets Manager。はこの情報 AWS DMS を使用してデータベースに接続します。

データプロバイダー、インスタンスプロファイル、およびその他の AWS リソースを作成したら、移行プロジェクトを作成できます。移行プロジェクトでは、インスタンスプロファイル、ソースとターゲットのデータプロバイダー、シークレットについて説明します AWS Secrets Manager。さまざまなソースデータプロバイダーとターゲットデータプロバイダーに対して複数の移行プロジェクトを作成できます。

作業のほとんどは移行プロジェクトで行います。DMS Schema Conversion の場合、移行プロジェクトを使用してソースデータプロバイダーのオブジェクトを評価し、ターゲットデータベースと互換性のある形式に変換します。その後、変換したコードをターゲットデータプロバイダーに適用したり、SQL スクリプトとして保存したりすることができます。同種データ移行の場合は、移行プロジェクトを使用して、ソースデータベースから AWS クラウド内の同じタイプのターゲットデータベースにデータを移行します。

の移行プロジェクト AWS DMS はサーバーレスのみです。は、移行プロジェクトのクラウドリソース AWS DMS を自動的にプロビジョニングします。

AWS DMS には、用に作成できるインスタンスプロファイル、データプロバイダー、移行プロジェクトの最大数があります AWS アカウント。AWS DMS サービスのクォータについては、以降のセクション「[のクォータAWS Database Migration Service](#)」を参照してください。

トピック

- [AWS DMS 移行プロジェクトのサブネットグループの作成](#)
- [のインスタンスプロファイルの作成 AWS Database Migration Service](#)
- [でのデータプロバイダーの作成 AWS Database Migration Service](#)
- [での移行プロジェクトの作成 AWS Database Migration Service](#)
- [での移行プロジェクトの管理 AWS Database Migration Service](#)

AWS DMS 移行プロジェクトのサブネットグループの作成

インスタンスプロファイルを作成する前に、インスタンスプロファイルのサブネットグループを設定します。

サブネットグループを作成するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[サブネットグループ] を選択して、[サブネットグループの作成] をクリックします。
3. [名前] には、サブネットグループの一意の名前を入力します。
4. [説明] には、このサブネットグループの簡単な説明を入力します。
5. [VPC] では、2 つ以上のアベイラビリティゾーンに少なくとも 1 つのサブネットがある VPC を選択します。
6. [サブネットの追加] では、サブネットグループに含めるサブネットを選択します。少なくとも 2 つのアベイラビリティゾーンにあるサブネットを選択する必要があります。

Amazon RDS データベースへの接続のために、サブネットグループにパブリックサブネットを追加します。オンプレミスのデータベースに接続するには、プライベートサブネットをサブネットグループに追加します。

7. [サブネットグループの作成] を選択します。

のインスタンスプロファイルの作成 AWS Database Migration Service

AWS DMS コンソールで複数のインスタンスプロファイルを作成できます。AWS DMSで作成する各移行プロジェクトに使用するインスタンスプロファイルは必ず選択します。

インスタンスプロファイルを作成するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [インスタンスプロファイル] を選択します。
3. [インスタンスプロファイルの作成] をクリックします。
4. [インスタンスプロファイルの作成] ページで、インスタンスプロファイルの [名前] に判別しやすい値を入力します。
5. IPv4 と IPv6 の アドレス指定をサポートするインスタンスプロファイルを作成するには、[ネットワークタイプ] で [デュアルスタックモード] を選択します。IPv4 アドレス指定のみをサポートするインスタンスプロファイルを作成するには、デフォルトのオプションをそのままにします。
6. 次に、選択したネットワークタイプのインスタンスを実行するために、[仮想プライベートクラウド (VPC)] を選択します。次に、インスタンスプロファイルのための [サブネットグループ] と [VPC セキュリティグループ] を選択します。

Amazon RDS データベースに接続するには、パブリックかプライベートかにかかわらず、RDS 設定に適したサブネット設定を使用します。オンプレミスデータベースに接続する場合は、プライベートサブネットグループを使用し、NAT ゲートウェイのパブリック IP アドレスを介してソースオンプレミスデータベース AWS DMS へのアクセスを許可するようにネットワークが設定されていることを確認します。詳細については、「[Amazon VPC を基盤に VPC を作成する](#)」を参照してください。

7. (オプション) DMS Schema Conversion の移行プロジェクトを作成する場合は、次に [スキーマ変換設定 - オプション] で、移行プロジェクトからの情報を保存する Amazon S3 バケットを選択します。次に、この Amazon S3 バケットへのアクセスを提供する AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを選択します。Amazon S3 詳細については、「[Amazon S3 バケットを作成する](#)」を参照してください。
8. [インスタンスプロファイルの作成] をクリックします。

インスタンスプロファイルを作成した後は、変更または削除できます。

インスタンスプロファイルを変更するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. [インスタンスプロファイル] を選択します。[インスタンスプロファイル] ページが開きます。
3. インスタンスプロファイルを選択して、[変更] をクリックします。
4. インスタンスプロファイル名を更新して、VPC または Amazon S3 バケット設定を編集します。
5. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

インスタンスプロファイルを削除するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. [インスタンスプロファイル] を選択します。[インスタンスプロファイル] ページが開きます。
3. インスタンスプロファイルを選択して、[削除] をクリックします。
4. [削除] をクリックして、選択を確定します。

でのデータプロバイダーの作成 AWS Database Migration Service

データプロバイダーを作成し、AWS DMS 移行プロジェクトで使用できます。データプロバイダーとして、オンプレミスまたは Amazon EC2 インスタンスで実行されているセルフマネージド型エンジンを使用できます。また、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) または Amazon Aurora などのフルマネージドエンジンもデータプロバイダーとして使用できます。

データベースごとに単一のデータプロバイダーを作成できます。単一のデータプロバイダーを複数の移行プロジェクトで使用できます。

移行プロジェクトを作成する前に、少なくとも 2 つのデータプロバイダーが作成済みであることを確認します。どちらかのデータプロバイダーが AWS のサービス上にある必要があります。スキーマの変更やオンプレミスのデータベースへのデータの移行には、AWS DMS を使用できません。

次の手順は、AWS DMS コンソールウィザードでデータプロバイダーを作成する方法を示しています。

データプロバイダーを作成するには

1. にサインインし AWS マネジメントコンソール、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. [データプロバイダー] を選択します。[データプロバイダー] ページが開きます。
3. [データプロバイダーの作成] をクリックします。次の表で設定について説明します。

オプション	Action
設定	データプロバイダーに関する情報を手動で入力するか、Amazon RDS DB インスタンスを使用するかを選択する。
名前	データプロバイダー名を入力する。データプロバイダーを識別しやすいように、必ず一意の名前を使用する。
エンジンのタイプ	データプロバイダーのデータベースのエンジンタイプを選択する。
[Server name] (サーバー名)	データベースサーバーのドメインネームサービス (DNS) 名または IP アドレスを入力する。同種レプリケーションに使用するデータプロバイダーのサーバー名は、英数文字で始める必要があり、英数字、ハイフン (-)、ピリオド (.), またはアンダースコア (_) のみを使用できます。
[ポート]	データベースサーバーへの接続に使用するポートを入力する。
サービス ID (SID) またはサービス名	Oracle システム ID (SID) を入力する。Oracle SID を見つけるには、Oracle データベースに対して以下のクエリを発行します。 <pre>SELECT sys_context('userenv','instance_name') AS SID FROM dual;</pre>
[Database name] (データベース名)	このデータプロバイダーのデータベースの名前を入力する。同種レプリケーションに使用するデータプロバイダーのデータベース名は最大 63 文字で、スペースを含めることはできません。

オプション	Action
[Secure Socket Layer (SSL) mode] (Secure Socket Layer (SSL) モード)	このデータプロバイダーの接続暗号化を有効にする場合は、SSL モードを選択する。選択したモードによっては、証明書とサーバー証明書の情報を指定する必要がある場合がある。詳細については、「 での SSL の使用 AWS Database Migration Service 」を参照してください。
[Authentication mode] (認証モード)	MongoDB ソースの場合、エンドポイント接続を認証するために AWS DMS が使用する認証モード。
[Authentication source] (認証ソース)	MongoDB ソースの場合、認証情報を検証するために使用する MongoDB データベースの名前。
[Authentication mechanism] (認証メカニズム)	MongoDB ソースの場合、パスワードを暗号化するために MongoDB が使用する認証方法。

4. [データプロバイダーの作成] をクリックします。

データプロバイダーを作成した後、必ず AWS Secrets Manager にデータベース接続認証情報を追加します。

での移行プロジェクトの作成 AWS Database Migration Service

で移行プロジェクトを作成する前に AWS DMS、必ず次のリソースを作成してください。

- ソースデータベースとターゲットデータベースを記述するデータプロバイダー
- に保存されているデータベース認証情報を持つシークレット AWS Secrets Manager
- Secrets Manager へのアクセスを提供する AWS Identity and Access Management (IAM) ロール
- ネットワーク設定とセキュリティ設定済みのインスタンスプロファイル

移行プロジェクトを作成するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. [移行プロジェクト] を選択します。[移行プロジェクト] ページが開きます。
3. [移行プロジェクトの作成] をクリックします。次の表で設定について説明します。

オプション	Action
名前	移行プロジェクト名を入力する。移行プロジェクトには、簡単に識別できるように必ず一意の名前を使用する。
インスタンスプロファイル	移行プロジェクトに使用するインスタンスプロファイルを選択する。
ソース	[参照] をクリックして、ソースデータプロバイダーを選択する。
Secret ID (シークレット ID)	ソースデータベースの認証情報を保存する Secrets Manager で、シークレットの Amazon リソースネーム (ARN) を選択する。
IAM ロール	Secrets Manager でソースデータベースの認証情報へのアクセスを提供する IAM ロールを選択する。
ターゲット	[参照] をクリックして、ターゲットデータプロバイダーを選択する。
Secret ID (シークレット ID)	ターゲットデータベースの認証情報を保存する Secrets Manager で、シークレットの ARN を選択する。
IAM ロール	Secrets Manager でターゲットデータベースの認証情報へのアクセスを提供する IAM ロールを選択する。
変換ルール	(オプション) DMS Schema Conversion の移行プロジェクトを作成する場合は、[変換ルールの追加] を選択して変換ルールを設定する。変換ルールを使用すると、指定したルールに沿ってオブジェクト名を変更できる。詳細については、「 変換ルールの設定 」を参照してください。

4. [移行プロジェクトの作成] をクリックします。

が移行プロジェクト AWS DMS を作成したら、DMS Schema Conversion または同種データ移行でこのプロジェクトを使用できます。移行プロジェクトの作業を開始するには、[移行プロジェクト] ページのリストからプロジェクトを選択します。

での移行プロジェクトの管理 AWS Database Migration Service

移行プロジェクトを作成した後は、変更または削除できます。例えば、ソースデータプロバイダーまたはターゲットデータプロバイダーを変更するには、移行プロジェクトを変更します。

移行プロジェクトを変更または削除できるのは、スキーマ変換の実行またはデータ移行の実行を終了した後のみです。終了するには、リストから移行プロジェクトを選択して、[スキーマ変換] または [データの移行] をクリックします。DMS Schema Conversion の場合は次に、[スキーマ変換を閉じる] をクリックして、選択を確定します。同種データ移行の場合は、データの移行を選択して、[アクション] メニューで [停止] を選択します。移行プロジェクトを編集した後は、スキーマ変換を開始したり、データの移行を再開したりできます。

移行プロジェクトを変更するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. [移行プロジェクト] を選択します。[移行プロジェクト] ページが開きます。
3. 移行プロジェクトを選択して、[変更] をクリックします。
4. プロジェクト名の更新、インスタンスプロファイルの編集、ソースデータプロバイダーやターゲットデータプロバイダーの変更などを行います。必要に応じて、変換中にオブジェクト名を変更する移行ルールを追加または編集します。
5. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

移行プロジェクトを削除するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. [移行プロジェクト] を選択します。[移行プロジェクト] ページが開きます。
3. 移行プロジェクトを選択して、[削除] をクリックします。
4. [削除] をクリックして、選択を確定します。

AWS セルフマネージド型データベースソースのゼロ ETL 統合

AWS ゼロ ETL 統合は、トランザクションデータと運用データを複数の運用データベースソースとトランザクションデータベースソースから Amazon Redshift、Amazon S3、Amazon S3 Tables で利用できるようにするフルマネージドソリューションです。ゼロ ETL を使用すると、MySQL、PostgreSQL、SQL Server、Oracle などのセルフマネージド型ソースデータベースから、既存の AWS Database Migration Service (AWS DMS) ソースエンドポイントを介して Amazon Redshift にデータをレプリケートできます。自動同期により、従来の抽出、変換、ロード (ETL) プロセスを回避できます。また、リアルタイム分析と AI ワークロードも有効にします。詳細については、[「Amazon Redshift 管理ガイド」の「ゼロ ETL 統合」](#)を参照してください。

ゼロ ETL 統合には、次のような利点があります。

- リアルタイムデータレプリケーション – Oracle データベースから Amazon Redshift への継続的なデータ同期を最小限のレイテンシーで実行します。
- 複雑な ETL パイプラインの排除 – カスタムデータ統合ソリューションを構築および維持する必要はありません。
- 運用上のオーバーヘッドの削減 – AWS APIs による自動セットアップと管理。
- データ統合アーキテクチャの簡素化 – セルフマネージド型データベースと AWS 分析サービス間のシームレスな統合。
- セキュリティの強化 – 組み込みの暗号化と IAM アクセスコントロール。

セルフマネージド型データベースソースでのゼロ ETL 統合の仕組み

以前にセルフマネージド型データベース用に作成した既存の AWS DMS エンドポイントを使用することも、新しいエンドポイントを作成することもできます。

- AWS Glue コンソールまたは [CLI](#) を使用して、AWS Glue カタログのターゲットとして Amazon Redshift とのゼロ ETL 統合を作成します。ゼロ ETL 統合を作成するときに、スキーマとテーブルフィルターを指定できます。

- 統合に関連する追加の読み取り専用リソースは、AWS DMS サービス内で自動的に作成されます。ゼロ ETL エンジンを含むこれらのリソースは、全ロードおよび継続的なデータ変更プロセスを開始し、データを Amazon Redshift ターゲットデータベースと同期するために使用されます。
- 統合ソース、ゼロ ETL 統合、Amazon Redshift データウェアハウスのそれぞれの作成時に、データの暗号化を制御します。
- 統合では、データパイプラインの状態をモニタリングし、可能な場合は問題から回復します。
- 同種ソースから単一の Amazon Redshift データウェアハウスに統合を作成して、複数のアプリケーションにわたって総合的なインサイトを引き出すことができます。

データがレプリケートされたら、Amazon Redshift の分析機能を使用できます。例えば、組み込みの機械学習 (ML)、マテリアライズドビュー、データ共有、複数のデータストアやデータレイクへの直接アクセスなどが利用できます。データエンジニアにとって、ゼロ ETL 統合は、複雑なデータパイプラインの断続的なエラーによって遅延する可能性のある、時間的制約のあるデータへのアクセスを提供します。トランザクションデータに対して分析クエリや機械学習モデルを実行して、時間的制約のあるイベントやビジネス上の意思決定について、タイムリーなインサイトを引き出すことができます。

Amazon Redshift イベント通知サブスクリプションを作成して、ゼロ ETL 統合で問題が発生したときに自動的に通知を受け取ることができます。統合関連のイベント通知のリストを表示するには、[「Amazon EventBridge とのゼロ ETL 統合イベント通知」](#)を参照してください。サブスクリプションを作成する最も簡単な方法は、Amazon Simple Notification Service コンソールを使用することです。Amazon SNS トピックの作成とサブスクリプションについては、「Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド」の[「Amazon SNS の開始方法」](#)を参照してください。

統合を作成する前のソースデータベース設定

ゼロ ETL 統合を設定する前に、データベースエンジンの要件に従ってソースデータベースを適切に設定する必要があります。各エンジンには、特定の設定要件と制限があります。

SQL Server

- 設定要件については、[「Microsoft SQL Server データベースをソースとして使用する AWS DMS」](#)を参照してください。
- 変更データキャプチャ (CDC) の要件については、[「SQL Server からの継続的なレプリケーションのためのデータ変更のキャプチャ」](#)を参照してください。

Note

RDS SQL Server と Azure SQL Server をセルフマネージドゼロ ETL 統合のソースとして使用することはできません。

Oracle

- 設定の要件と制限については、[「Using an Oracle database as a source for AWS DMS」](#)を参照してください。

MySQL

- 設定の要件と制限については、[MySQL 互換データベースをソースとして使用する AWS DMS](#)」を参照してください。

[PostgreSQL]

- 設定の要件と制限については、[PostgreSQL データベースを AWS DMS ソースとして使用する」](#)を参照してください。
- セルフマネージド PostgreSQL データベースをソースとして使用する場合、次の制限が適用されます。
- セルフマネージド PostgreSQL ソースの場合、ソースエンドポイントの作成時に PostgreSQL エンドポイント設定falseで CaptureDdlsに設定する必要があります。このパラメータを設定するには、ソースエンドポイントを作成するときに以下を使用します。

```
--postgre-sql-settings '{"CaptureDdls": false}'
```

CaptureDdls を false に設定しない場合、タスクが正常に開始されない可能性があります。

- CaptureDdls を に設定するとfalse、レプリケーション中にソースデータベースで実行された DDL オペレーション (CREATE TABLE、ALTER TABLE、DROP TABLE など) はキャプチャされず、ターゲットにレプリケートされません。

ゼロ ETL 統合のための IAM アクセス許可と暗号化の設定

ゼロ ETL 統合を作成および管理するには、適切な IAM アクセス許可、AWS Key Management Service (AWS KMS) 暗号化キー、リソースポリシーを設定する必要があります。このセクションでは、必要なセキュリティコンポーネントの設定に関するガイダンスを提供します。

前提条件

ゼロ ETL 統合を作成する前に、以下があることを確認してください。

- 統合を作成および管理するための適切なアクセス許可を持つ IAM ユーザーまたはロール
- セルフマネージドデータベースの AWS DMS ソースエンドポイントを設定します。詳細については、「[the section called “統合を作成する前のソースデータベース設定”](#)」を参照してください。
- ターゲットとしての Amazon Redshift プロビジョンドクラスターまたはサーバーレス名前空間
- VPC サブネットとセキュリティグループを含むネットワーク設定

KMS キーを作成する

まず、カスタマーマネージド AWS KMS キーを作成して、ゼロ ETL 統合でデータを暗号化します。次の例では、対称暗号化キーを作成します。

```
aws kms create-key \  
  --description "On-prem Zero-ETL Integration Encryption Key" \  
  --key-usage ENCRYPT_DECRYPT \  
  --key-spec SYMMETRIC_DEFAULT \  
  --region region
```

キーポリシーを設定して統合を作成するときに必要になるため、レスポンスKeyIdArnの と に注意してください。

出力例:

```
{  
  "KeyMetadata": {  
    "AWSAccountId": "account-id",  
    "KeyId": "4e2c14f8-7abe-4aec-851a-379f6ed973a8",  
    "Arn": "arn:aws:kms:region:account-id:key/4e2c14f8-7abe-4aec-851a-379f6ed973a8",  
    "CreationDate": 1763155061.148,
```

```
    "Enabled": true,
    "Description": "Zero-ETL Integration Encryption Key",
    "KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
    "KeyState": "Enabled",
    "Origin": "AWS_KMS",
    "KeyManager": "CUSTOMER",
    "CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
    "KeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
    "EncryptionAlgorithms": [
        "SYMMETRIC_DEFAULT"
    ],
    "MultiRegion": false
}
```

KMS キーポリシーの設定

KMS キーを作成したら、Amazon Redshift と AWS Glue のサービスがキーを暗号化および復号オペレーションに使用できるようにキーポリシーを設定します。キーポリシーは、サービスプリンシパルに必要なアクセス許可を付与し、統合の作成時に使用される暗号化コンテキストを含める必要があります。

次の例は、ゼロ ETL 統合のキーポリシーを示しています。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "key-default-1",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Enable IAM User Permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::account-id:root"
      },
      "Action": "kms:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "Allows the Redshift and glue service principal to add a grant to a KMS key",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
```

```

        "redshift.amazonaws.com",
        "glue.amazonaws.com"
    ],
    },
    "Action": "kms:CreateGrant",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "kms:EncryptionContext:context-key": "context-value"
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {
            "kms:GrantOperations": [
                "Decrypt",
                "GenerateDataKey",
                "CreateGrant",
                "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
                "ReEncryptTo"
            ]
        }
    }
}

```

kms:EncryptionContext 条件は、統合の作成時に指定した追加の暗号化コンテキストと一致する必要があります。キーポリシーは、AWS KMS コンソールまたは次の CLI コマンドを使用して更新できます。

```

aws kms put-key-policy \
  --key-id key-id \
  --policy-name default \
  --policy file://kms-key-policy.json

```

IAM ユーザーの作成と CLI AWS の設定

ゼロ ETL 統合の管理に使用する IAM ユーザーを作成し、適切な認証情報を使用して AWS CLI を設定します。

1. IAM ユーザーを作成します。

```
aws iam create-user --user-name cli-user
```


2. ユーザーのアクセスキーを作成します。

```
aws iam create-access-key --user-name cli-user
```

CLI の設定に必要なため、出力SecretAccessKeyから AccessKeyIdと AWS を保存します。

IAM ポリシーを作成してアタッチする

ゼロ ETL 統合オペレーションのアクセス許可を付与する IAM ポリシーを作成します。ポリシーには AWS Glue、AWS DMS Amazon Redshift、AWS KMSおよび のアクセス許可を含める必要があります。

次のポリシーをファイル (など/tmp/zetl-policy.json) に保存します。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ZetlGlueIntegrationAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:CreateIntegration",
        "glue:ModifyIntegration",
        "glue>DeleteIntegration",
        "glue:DescribeIntegrations",
        "glue:DescribeInboundIntegrations"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "DMSIntegrationAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dms:CreateOutboundIntegration",
        "dms:ModifyOutboundIntegration",
        "dms:CreateEndpoint",
        "dms:DescribeEndpoints",
        "dms:ModifyEndpoint",
        "dms>DeleteEndpoint",
        "dms:TestConnection"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "Sid": "ZetlRedshiftFullAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift:*",
        "redshift-serverless:*",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:EnableAlarmActions",
        "cloudwatch:DisableAlarmActions",
        "tag:GetResources",
        "tag:UntagResources",
        "tag:GetTagValues",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:TagResources"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "ZetlRedshiftDataAPI",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:ListStatements",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable"
      ]
    }
  ]
}

```

```

    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "ZetlKMSAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kms:CreateKey",
      "kms:DescribeKey",
      "kms:Encrypt",
      "kms:Decrypt",
      "kms:GenerateDataKey",
      "kms:ListKeys",
      "kms:CreateAlias",
      "kms:ListAliases",
      "kms:CreateGrant"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "ZetlSecretsManagerAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "secretsmanager:GetSecretValue",
      "secretsmanager:PutSecretValue",
      "secretsmanager:CreateSecret",
      "secretsmanager:UpdateSecret",
      "secretsmanager>DeleteSecret",
      "secretsmanager:DescribeSecret",
      "secretsmanager:ListSecrets",
      "secretsmanager:GetResourcePolicy",
      "secretsmanager:PutResourcePolicy",
      "secretsmanager:ValidateResourcePolicy"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

ポリシーを作成し、IAM ユーザーにアタッチします。

```

aws iam create-policy \
  --policy-name ZetlCustomPolicy \

```

```
--policy-document file:///tmp/zetl-policy.json

aws iam attach-user-policy \
  --policy-arn arn:aws:iam::account-id:policy/ZetlCustomPolicy \
  --user-name cli-user
```

CLI AWS プロファイルの設定

前のステップで作成したユーザー認証情報を使用して AWS CLI プロファイルを設定します。

```
aws configure set aws_access_key_id ACCESS_KEY_ID --profile cli-user
aws configure set aws_secret_access_key SECRET_ACCESS_KEY --profile cli-user
aws configure set region region --profile cli-user
aws configure set output json --profile cli-user
```

プロファイル設定をテストします。

```
aws sts get-caller-identity --profile cli-user
```

出力には、ユーザーのアカウント ID、ユーザー ID、ARN が表示され、プロファイルが正しく設定されていることを確認します。

Redshift リソースポリシーの作成

Amazon Redshift リソースポリシーを作成して、AWS DMS ソースエンドポイントが Amazon Redshift 名前空間とのインバウンド統合を作成することを承認します。このポリシーは Amazon Redshift 名前空間にアタッチされ、データをレプリケートできるソースを制御します。

次の例は、Amazon Redshift 名前空間のリソースポリシーを作成する方法を示しています。

```
aws redshift put-resource-policy \
  --policy '{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "Service": ["redshift.amazonaws.com"]
        },
        "Action": ["redshift:AuthorizeInboundIntegration"],
        "Condition": {
```

```

        "StringEquals": {
            "aws:SourceArn": "arn:aws:dms:region:account-id:endpoint:endpoint-id"
        }
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS": "account-id"
        },
        "Action": [
            "redshift:CreateInboundIntegration",
            "redshift:ModifyInboundIntegration"
        ]
    }
]
}' \
--resource-arn arn:aws:redshift:region:account-id:namespace:namespace-id \
--region region

```

次のプレースホルダーを置き換えます。

- *region* – リソースが配置されている AWS リージョン
- *account-id* – AWS アカウント ID
- *endpoint-id* – AWS DMS ソースエンドポイントの ID
- *namespace-id* – Amazon Redshift 名前空間の ID

例: 暗号化によるゼロ ETL 統合の作成

必要なアクセス許可と暗号化キーを設定したら、AWS Glue API を使用してゼロ ETL 統合を作成できます。次の例は、KMS 暗号化を使用して MySQL ソースから Amazon Redshift ターゲットへの統合を作成する方法を示しています。

```

aws glue create-integration \
--integration-name mysql-onprem-integration \
--source-arn arn:aws:dms:region:account-id:endpoint:source-endpoint-id \
--target-arn arn:aws:redshift:region:account-id:namespace:namespace-id \
--description "MySQL to Redshift integration" \
--integration-config '{"SourceProperties":{"SubnetIds":["subnet-id1,subnet-id2,subnet-id3"],"VpcSecurityGroupIds":["sg-id"]}}' \

```

```
--data-filter "include: mysql.*" \
--kms-key-id arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id \
--additional-encryption-context '{"context-key': "context-value"}' \
--profile cli-user \
--region region
```

コマンドには、次のキーパラメータが含まれます。

- `--integration-name` – 統合の一意の名前
- `--source-arn` – AWS DMS ソースエンドポイントの ARN
- `--target-arn` – Amazon Redshift 名前空間の ARN
- `--integration-config` – サブネット IDs とセキュリティグループを含むネットワーク設定
- `--data-filter` – レプリケートするスキーマとテーブルを指定します。
- `--kms-key-id` – 暗号化用の AWS KMS キーの ARN
- `--additional-encryption-context` – KMS キーポリシーと一致する必要がある暗号化コンテキストのキーと値のペア (例: `{"context-key": "context-value"}`)
- `--profile` – 使用する AWS CLI プロファイル (前に作成した `cli-user` プロファイル)

正常に作成されると、コマンドは統合 ARN、ステータス、設定パラメータを含む統合の詳細を返します。出力例:

```
{
  "SourceArn": "arn:aws:dms:region:account-id:endpoint:endpoint-id",
  "TargetArn": "arn:aws:redshift:region:account-id:namespace:namespace-id",
  "IntegrationName": "mysql-onprem-integration",
  "IntegrationArn": "arn:aws:glue:region:account-id:integration:integration-id",
  "KmsKeyId": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id",
  "AdditionalEncryptionContext": {
    "context-key": "context-value"
  },
  "Status": "CREATED",
  "CreateTime": 1763234086.001,
  "DataFilter": "include: mysql.*",
  "IntegrationConfig": {
    "SourceProperties": {
      "SubnetIds": "subnet-id1,subnet-id2,subnet-id3",
      "VpcSecurityGroupIds": "sg-id"
    }
  }
}
```

```
}
```

セキュリティのベストプラクティス

ゼロ ETL 統合を設定するときは、次のセキュリティのベストプラクティスに従ってください。

- 最小特権アクセスを使用する – 統合の作成と管理に必要な最小限のアクセス許可のみを付与します。可能な場合は、リソースレベルのアクセス許可の使用を検討してください。
- 暗号化を有効にする – 常にカスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して統合データを暗号化します。セキュリティを強化するために暗号化コンテキストを指定します。
- 認証情報を定期的にローテーションする – IAM ユーザーアクセスキーを使用する場合は、定期的にローテーションします。代わりに一時的な認証情報で IAM ロールを使用することを検討してください。
- アクセスのモニタリング – 統合の作成と管理に関連する API コールをモニタリング AWS CloudTrail するために使用します。
- ネットワークアクセスの制限 – 必要なリソースのみにネットワークアクセスを制限するように VPC セキュリティグループを設定します。
- リソースポリシーを使用する – Amazon Redshift リソースポリシーを実装して、データウェアハウスとの統合を作成できるソースを制御します。
- タグリソース – 統合および関連リソースにタグを適用して、組織とコストの追跡を改善します。

のベストプラクティス AWS Database Migration Service

AWS Database Migration Service (AWS DMS) を最も効果的に使用するには、データを移行する最も効率的な方法に関するこのセクションの推奨事項を参照してください。

トピック

- [の移行計画 AWS Database Migration Service](#)
- [スキーマの変換](#)
- [AWS DMS 公開ドキュメントの確認](#)
- [PoC \(概念実証\) を実行する](#)
- [AWS DMS 移行のパフォーマンスの向上](#)
- [独自のオンプレミスネームサーバーの使用](#)
- [ラージバイナリオブジェクト \(LOB\) の移行](#)
- [大規模なテーブルを移行する場合のパフォーマンスの向上](#)
- [継続的なレプリケーション](#)
- [ソースデータベースのロードを縮小する](#)
- [ターゲットデータベースのボトルネックを減らす](#)
- [移行中にデータ検証を使用する](#)
- [メトリクスを使用した AWS DMS タスクのモニタリング](#)
- [イベントと通知](#)
- [タスクログを使用して、移行の問題のトラブルシューティングをする](#)
- [Time Travel を使用したレプリケーションタスクのトラブルシューティング](#)
- [Oracle ターゲットのユーザーおよびスキーマの変更](#)
- [Oracle ターゲットでテーブルとインデックスのテーブル スペースを変更する](#)
- [レプリケーション インスタンスバージョンのアップグレード](#)
- [移行コストについて](#)

の移行計画 AWS Database Migration Service

を使用してデータベース移行を計画するときは AWS Database Migration Service、次の点を考慮してください。

- ソースデータベースとターゲットデータベースを AWS DMS レプリケーションインスタンスに接続するには、ネットワークを設定します。これを行うには、レプリケーション インスタンスと同じ Virtual Private Cloud (VPC) にある 2 つの AWS リソースを接続するのと同じくらい簡単です。これには、Virtual Private Cloud (VPN) 経由で Amazon RDS DB インスタンスへのオンプレミスデータベースの接続など、より複雑な設定までカバーしています。詳細については、「[データベース移行のネットワーク設定](#)」を参照してください。
- ソースエンドポイントとターゲットエンドポイント – ソースデータベース内のどの情報とテーブルをターゲットデータベースに移行する必要があるかを確認してください。は、テーブルとプライマリキーの作成を含む基本的なスキーマ移行 AWS DMS をサポートします。ただし、ターゲットデータベースでは、セカンダリインデックス、外部キー、ユーザーアカウントなどは自動的に作成 AWS DMS されません。ソースおよびターゲットデータベースエンジンによっては、サブリメンタルロギングをセットアップしたり、ソースまたはターゲットデータベースの他の設定を変更したり必要がある点に注意してください。詳細については、「[データ移行のソース](#)」および「[データ移行のターゲット](#)」を参照してください。
- スキーマとコードの移行 – スキーマやコード AWS DMS の変換は実行しません。Oracle SQL Developer、MySQL Workbench、または pgAdmin III などのツールを使用してスキーマを変換できます。既存のスキーマを別のデータベースエンジンに変換するには、AWS Schema Conversion Tool () を使用できます AWS SCT。このツールは、ターゲットスキーマを作成でき、スキーマ全体 (テーブル、インデックス、ビューなど) を生成および作成することもできます。このツールを使用して PL/SQL または TSQL を PostgreSQL や他の形式に変換することもできます。の詳細については AWS SCT、[AWS SCT 「ユーザーガイド」](#)を参照してください。
- [Unsupported data types] (サポートされていないデータ型) – ソースの一部のデータ型は、ターゲットデータベースのデータ型と同等のデータ型に変換する必要があります。サポートされているデータ型の詳細については、データストアのソースまたはターゲットセクションをご参照ください。
- [Diagnostic support script results] (診断サポートスクリプトの結果) — 移行を計画する場合は、診断サポートスクリプトを実行することをお勧めします。これらのスクリプトの結果から、移行の失敗の可能性に関する詳細情報を確認できます。

サポートスクリプトがデータベースで使える場合は、次のセクションにある対応するスクリプトトピックのリンクを使用して、サポートスクリプトをダウンロードします。スクリプトを検証して確認したら、ローカル環境のスクリプトトピックで説明されている手順に従ってスクリプトを実行できます。スクリプトの実行が完了すると、結果を確認できます。トラブルシューティング作業の最初のステップとして、これらのスクリプトを実行することをお勧めします。この結果は、AWS サポート チームと協力しているとき有用です。詳細については、「[での診断サポートスクリプトの使用 AWS DMS](#)」を参照してください。

- [Premigration assessments] (移行前評価) — 移行前評価は、データベース移行タスクの指定されたコンポーネントを評価して、移行タスクが期待どおりに実行されない可能性のある問題を特定するのに役立ちます。この評価を使用すると、新規または変更されたタスクを実行する前に、潜在的な問題を特定できます。移行前の評価での作業の詳細については、「[タスクの移行前評価の有効化と操作](#)」をご参照ください。

スキーマの変換

AWS DMS はスキーマまたはコード変換を実行しません。既存のスキーマを別のデータベースエンジンに変換する場合は、を使用できます AWS SCT。は、ソースオブジェクト、テーブル、インデックス、ビュー、トリガー、およびその他のシステムオブジェクトをターゲットデータ定義言語 (DDL) 形式 AWS SCT に変換します。AWS SCT を使用して、PL/SQL や TSQL などのほとんどのアプリケーションコードを同等のターゲット言語に変換することもできます。

から AWS SCT 無料でダウンロードできます AWS。詳細については AWS SCT、[AWS SCT ユーザーガイド](#)を参照してください。

ソースおよびターゲットエンドポイントが同じデータベースエンジンの場合は、Oracle SQL Developer、MySQL Workbench、または PgAdmin4 などのツールを使用して、スキーマを起動できます。

AWS DMS 公開ドキュメントの確認

最初の移行前に、ソースエンドポイントとターゲットエンドポイントの AWS DMS パブリックドキュメントページを参照することを強くお勧めします。このドキュメントは、移行の前提条件を特定し、開始する前に現在の制限事項を理解するのに役立ちます。詳細については、「[DMS AWS エンドポイントの使用](#)」を参照してください。

移行中、パブリックドキュメントは に関する問題のトラブルシューティングに役立ちます AWS DMS。ドキュメントのトラブルシューティングページは、AWS DMS と選択したエンドポイントデータベースの両方を使用して一般的な問題を解決するのに役立ちます。詳細については、「[での移行タスクのトラブルシューティング AWS Database Migration Service](#)」を参照してください。

PoC (概念実証) を実行する

データベース移行の初期段階で環境に関する問題を発見するために、小規模なテスト移行を実行することをお勧めします。これにより、より現実的な移行の時間帯を設定するのに役立ちます。さらに、フルスケールのテスト移行を実行して、 がネットワーク経由でデータベースのスループット

を処理 AWS DMS できるかどうかを測定する必要がある場合があります。この間、最初の全負荷と継続的なレプリケーションをベンチマークして最適化することをお勧めします。これにより、ネットワークのレイテンシーを把握し、全体的なパフォーマンスを測定するのに役立ちます。

この時点で、次のようなデータプロファイルとデータベースの大きさを理解する機会もあります。

- 大、中、小のテーブルがいくつあるか。
- ガデータ型と文字セット変換 AWS DMS を処理する方法。
- ラージオブジェクト (LOB) 列を持つテーブルの数。
- テスト移行の実行所要時間。

AWS DMS 移行のパフォーマンスの向上

AWS DMS 移行のパフォーマンスには、いくつかの要因が影響します。

- ソースのリソース可用性
- 利用可能なネットワークスループット
- レプリケーション サーバーのリソース容量
- ターゲットの変更取り込み機能
- ソースデータのタイプとディストリビューション
- 移行するオブジェクトの数

パフォーマンスを向上させるには、次のベストプラクティスの一部またはすべてを使用します。これらのプラクティスを使用できるかどうかは、特定のユースケースに大きく左右されます。以下の制限があります。

適切なレプリケーション サーバーのプロビジョニング

AWS DMS は、Amazon EC2 インスタンスで実行されるマネージドサービスです。このサービスはソース データベースに接続するレプリケーション インスタンスを使用し、ソースデータを読み取り、ターゲットデータベースが使用できるようにデータをフォーマットし、ターゲットデータベースにデータをロードします。

この処理のほとんどはメモリ内で行われます。ただし、大きいトランザクションではディスクでのバッファリングが必要になることがあります。キャッシュされたトランザクションとログファイルもディスクに書き込まれます。以下のセクションでは、レプリケーション サーバーの選択時に考慮すべき点について説明します。

CPU

AWS DMS は異種移行用に設計されていますが、同種移行もサポートしています。同種移行を実行するには、まず各ソースデータ型を同等の AWS DMS データ型に変換します。次に、それぞれのデータ型を AWS DMS ターゲット データ型に変換します。データベースエンジンごとにこれらの変換の参照は、AWS DMS ユーザーガイドをご参照ください。

AWS DMS がこれらの変換を最適に実行するには、変換が発生したときに CPU が使用可能である必要があります。CPU をオーバーロードし、十分な CPU リソースがないと、移行が遅くなり、他の副作用も引き起こす可能性があります。

レプリケーション インスタンスクラス

サービスのテストや小規模な移行の場合、いくつかの小さいインスタンスクラスで十分です。移行に多数のテーブルが関与する場合や、複数の同時レプリケーション タスクを実行する予定の場合、大きいインスタンスを 1 つ使用することを検討してください。サービスがかなりの量のメモリと CPU を消費するため、より大きなインスタンスを使用することをお勧めします。

AWS DMS R5 および C5 インスタンスクラスのサポート

R5 インスタンスは、メモリ内の大きいデータ セットを処理するワークロードに対して高速なパフォーマンスを実現するように設計されています。を使用した高スループットトランザクションシステムの継続的な移行またはレプリケーション AWS DMS は、場合によっては大量の CPU とメモリを消費する可能性があります。R5 インスタンスは、R4 より vCPU あたり 5% の追加メモリを提供し、最大サイズは 768 GiB のメモリを提供します。さらに、R5 インスタンスは GiB あたりの価格を 10% 向上させ、R4 に比べて CPU パフォーマンスを約 20% 向上させます。

C5 インスタンスクラスはコンピューティング集約型ワークロードに最適化されており、コンピューティング比あたり低価格で非常にコスト効率の高いパフォーマンスを実現します。これにより、ネットワークパフォーマンスが大幅に向上します。Elastic Network Adapter (ENA) は、最大 25 Gbps のネットワーク帯域幅と Amazon EBS への最大 14 Gbps の専用帯域幅を持つ C5 インスタンスを提供します。特に Oracle から PostgreSQL への移行などの異種移行やレプリケーションを実行する場合、CPU を大量に AWS DMS 消費できます。C5 インスタンスは、このような状況に適しています。

Storage

選択した インスタンスクラスに応じて、レプリケーション インスタンスには 50 GB または 100 GB のデータストレージが付属しています。このストレージは、ロード中に収集されるログファイルおよびキャッシュされた変更に使われます。ソースシステムがビジー状態であるか、大量のトランザクションを実行する場合は、ストレージを増やす必要がある場合があります。レプリ

ケーション サーバーで複数のタスクを実行している場合は、ストレージを増やすことも必要になる場合があります。ただし、通常はデフォルトの量で十分です。

のすべてのストレージボリューム AWS DMS は、GP2 または汎用ソリッドステートドライブ (SSDs。GP2 ボリュームには、1 秒あたり 3 つの I/O オペレーション (IOPS) のベースパフォーマンスがあり、クレジットベースで最大 3,000 IOPS をバーストできます。経験則として、ReadIOPS と WriteIOPS のレプリケーション インスタンスのメトリクスを確認します。これらの値の合計が、そのボリュームのベースパフォーマンスを超えないようにしてください。

マルチ AZ

マルチ AZ インスタンスを選択すると、ストレージ障害から移行を保護できます。ほとんどの移行は一時的なものであり、長期間実行することを意図していません。継続的なレプリケーション AWS DMS の目的で を使用すると、マルチ AZ インスタンスを選択すると、ストレージの問題が発生した場合の可用性が向上します。

フルロード中に単一の AZ またはマルチ AZ レプリケーションインスタンスを使用して、フェイルオーバーまたはホストの交換が発生すると、フルロードのタスクが失敗することが予想されます。移行が完了しなかったテーブル、またはエラー状態にある残りのテーブルについては、障害が発生した時点からタスクを再開できます。

複数のテーブルを並列的にロードする

デフォルトでは、一度に 8 つのテーブルを AWS DMS ロードします。dms.c4.xlarge またはより大きなインスタンスなどの大量レプリケーションサーバーを使用する際、これを少し増やすことによりパフォーマンスがある程度向上する場合があります。ただし、ある時点で並列処理を増やすことによりパフォーマンスが低下します。dms.t2.medium などのレプリケーションサーバーが比較的小さい場合は、並行してロードされるテーブルの数を減らすことをおすすめします。

でこの番号を変更するには AWS マネジメントコンソール、コンソールを開き、タスクを選択し、タスクの作成または変更を選択し、詳細設定を選択します。[Tuning Settings] (チューニング設定) で、[Maximum number of tables to load in parallel] (並列にロードするテーブルの最大数) オプションを変更します。

を使用してこの数値を変更するには AWS CLI、 の MaxFullLoadSubTasks パラメータを変更します TaskSettings。

並列全ロードの使用

パーティションとサブパーティションに基づいて、Oracle、Microsoft SQL Server、MySQL、Sybase、および IBM Db2 LUW ソースからの並列ロードを使用できます。これにより、全体の全負荷時間が短縮されます。さらに、AWS DMS 移行タスクの実行中に、大き

なテーブルまたはパーティションテーブルの移行を高速化できます。これを行うには、テーブルをセグメントに分割し、同じ移行タスクでセグメントを並行してロードします。

並列ロードを使用するには、parallel-load オプションを指定した table-settings タイプのテーブルマッピングルールを作成します。table-settings ルール内では、並列でロードする 1 つ以上のテーブルに選択条件を指定します。選択条件を指定するには、parallel-load の type 要素を次のいずれかに設定します。

- partitions-auto
- subpartitions-auto
- partitions-list
- ranges
- none

これらの設定の詳細については、「[テーブルとコレクション設定のルールとオペレーション](#)」をご参照ください。

インデックス、トリガーおよび参照整合性制約の使用

インデックス、トリガーおよび参照整合性制約は、移行パフォーマンスに影響を及ぼすことがあるため、移行が失敗する原因になります。これらが移行に及ぼす影響は、レプリケーション タスクが全ロードタスクであるか、継続的なレプリケーション (CDC) タスクであるかによって異なります。

全ロードタスクの場合は、プライマリキーインデックス、参照整合性制約、データ操作言語 (DML) トリガーを削除することをお勧めします。または、全ロードタスクが完了するまで、その作成を遅延させることができます。全ロードタスク中、インデックスは不要であり、存在する場合、インデックスはメンテナンスのオーバーヘッドが発生します。全ロードタスクは一度にテーブルのグループをロードするため、参照整合性の制約に違反します。同様に、挿入、更新、および削除トリガーは、たとえば、以前に一括ロードされたテーブルに対して行の挿入がトリガーされた場合にエラーを引き起こす可能性があります。他のタイプのトリガーも、追加された処理のためにパフォーマンスに影響を及ぼします。

データボリュームが比較的少なく、追加の移行時間が重要でない場合は、全ロードタスクの前にプライマリ キーとセカンダリ インデックスを作成できます。参照整合性制約とトリガーは常に無効にする必要があります。

全ロード + CDC タスクの場合は、CDC フェーズの前にセカンダリ インデックスを追加することをお勧めします。AWS DMS は論理レプリケーションを使用するため、完全なテーブルスキャンを防ぐために、DML オペレーションをサポートするセカンダリインデックスが設定されているこ

とを確認してください。CDC フェーズの前にレプリケーションタスクを一時停止して、そのタスクを再開する前にインデックスを作成後、トリガーを作成し、参照整合性制約を作成することができます。

カットオーバーの直前にトリガーを有効にする必要があります。

バックアップとトランザクションログを無効にする

Amazon RDS データベースに移行する場合、カットオーバーの準備ができるまでは、ターゲットのバックアップとマルチ AZ を無効にすることをお勧めします。同様に、以外の Amazon RDS システムに移行する場合、カットオーバーまではターゲットのロギングを無効にすることをお勧めします。

複数のタスクを使用する

時には、単一の移行のために複数のタスクを使用することでパフォーマンスが向上します。共通のトランザクションに関与しないテーブルのセットがある場合、複数のタスクに移行を分割できる場合があります。トランザクションの整合性はタスク内に維持されます。従って、個別のタスクのテーブルが、共通のトランザクションに関与しないことが重要です。また、各タスクはそれぞれ独立してトランザクションのストリームを読み込みため、ソースデータベースに過度のストレスをかけないように注意が必要です。

複数のタスクを使用して、レプリケーションの個別のストリームを作成できます。これにより、ソース上の読み取り、レプリケーション インスタンス上のプロセス、ターゲットデータベースへの書き込みを並列化することができます。

変更処理の最適化

デフォルトでは、はトランザクションモードで変更 AWS DMS を処理し、トランザクションの整合性を維持します。トランザクションの完全性を一時的に失効できる場合は、代わりに [最適化バッチ] オプションを使用できます。このオプションでは、効率的にトランザクションがグループ化され、効率化のためにバッチに適用します。バッチ最適化適用オプションを使用すると、ほとんどの場合、参照整合性の制約に違反します。そのため、移行プロセス中にこれらの制約をオフにし、カットオーバー プロセスの一環として再度オンにすることをお勧めします。

独自のオンプレミスネームサーバーの使用

通常、AWS DMS レプリケーションインスタンスは Amazon EC2 インスタンスのドメインネームシステム (DNS) リゾルバーを使用してドメインエンドポイントを解決します。ただし、Amazon Route 53 Resolver を使用する場合は、独自のオンプレミス ネームサーバーを使用して特定のエンドポイントを解決できます。このツールを使用すると、インバウンドエンドポイントとアウトバウンドエンド

ポイント、転送ルール、プライベート接続 AWS を使用して、オンプレミスと の間でクエリを実行できます。オンプレミスのネームサーバーを使用するメリットには、セキュリティの向上とファイアウォールの背後にある使いやすさが含まれます。


インバウンドエンドポイントがある場合は、オンプレミスから解決ホストされたドメインへの DNS AWSクエリを使用できます。エンドポイントは、リゾルバーを提供する各サブネットの IP アドレスを割り当てることによって設定されます。オンプレミスの DNS インフラストラクチャと 間の接続を確立するには AWS、Direct Connect または仮想プライベートネットワーク (VPN) を使用します。

アウトバウンド エンドポイントは、オンプレミスのネームサーバーに接続します。ネームサーバーは、許可リストに含まれ、アウトバウンド エンドポイントに設定された IP アドレスにのみアクセス権を付与します。ネームサーバーの IP アドレスがターゲットの IP アドレスです。アウトバウンド エンドポイントのセキュリティグループを選択するときは、レプリケーション インスタンスで 사용되는ものと同じセキュリティグループを選択します。

転送ルールは、ネームサーバーに転送するドメインを選択するために使用されます。1 つのアウトバウンド エンドポイントに複数の転送ルールが存在する可能性があります。転送ルールの範囲は、Virtual Private Cloud (VPC) です。VPC に関連付けられた転送ルールを使用することで、AWS クラウドの論理的に分離されたセクションをプロビジョニングできます。この論理的に分離されたセクションから、仮想ネットワークで AWS リソースを起動できます。

オンプレミスの DNS インフラストラクチャ内でホストされるドメインは、アウトバウンド DNS クエリを有効にする条件付き転送ルールとして構成できます。これらのドメインの 1 つに対してクエリが実行されると、ルールによって構成された DNS サーバーに DNS リクエストを転送する試みがトリガーされます。ここでも、Direct Connect または VPN 経由のプライベート接続が必要です。

Route 53 レゾルバーのアーキテクチャを次の図表に示します。



Route 53 DNS リゾルバーの詳細については、Amazon Route 53 デベロッパーガイドの「[Route 53 リゾルバーの使用開始](#)」をご参照ください。

での Amazon Route 53 Resolver の使用 AWS DMS

のオンプレミスネームサーバーを作成して、を使用してエンドポイント AWS DMS を解決できます [Amazon Route 53 Resolver](#)。

Route 53 AWS DMS に基づいて用のオンプレミスネームサーバーを作成するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/route53/> で Route 53 コンソールを開きます。
2. Route 53 コンソールで、Route 53 Resolver を設定する AWS リージョンを選択します。Route 53 リゾルバーはリージョン固有です。
3. クエリの方角 (インバウンド、アウトバウンド、またはその両方) を選択します。
4. インバウンドクエリ設定を指定します。
 - a. エンドポイント名を入力し、VPC を選択します。
 - b. VPC 内からサブネットを 1 つ以上割り当てます (たとえば、可用性のため 2 つを選択します)。
 - c. これらのサブネットから、エンドポイントとして使用する特定の IP アドレスを割り当てるか、Route 53 リゾルバーで自動的に割り当てます。
5. VPC 内のワークロードが DNS クエリを DNS インフラストラクチャにルーティングできるように、オンプレミスドメインのルールを作成します。
6. オンプレミス DNS サーバーの 1 つ以上の IP アドレスを入力し、ルールを作成します。
7. ルールを提出してください。

すべてが作成され、VPC はインバウンドおよびアウトバウンド ルールに関連付けられ、トラフィックのルーティングを開始できます。

Route 53 リゾルバーの詳細については、Amazon Route 53 デベロッパーガイドの「[Route 53 Resolver の使用開始](#)」をご参照ください。

ラージバイナリオブジェクト (LOB) の移行

一般的に、 は LOB データを 2 つのフェーズで AWS DMS 移行します。

1. AWS DMS はターゲットテーブルに新しい行を作成し、関連付けられた LOB 値を除くすべてのデータを行に入力します。
2. AWS DMS は、ターゲットテーブルの行を LOB データで更新します。

この LOB の移行プロセスでは、移行中はターゲットテーブルのすべての LOB 列で null が許容されるようにする必要があります。これは、ソーステーブルの LOB 列で null が許容されていない場合にも該当します。がターゲットテーブル AWS DMS を作成する場合、LOB 列はデフォルトで null に設定されます。場合によっては、インポートやエクスポートなどの他のメカニズムを使用してターゲットテーブルを作成することがあります。このような場合、移行タスクを開始する前に LOB 列で NULL が許容されることを確認してください。

この要件には 1 つの例外があります。Oracle ソースから Oracle ターゲットへの同種移行を実行し、[制限付き LOB モード] を選択しているとします。この場合、すべての LOB 値を含めて、行全体が一度に入力されます。このような場合は、必要に応じて、nullable 制約のないターゲットテーブルの LOB 列 AWS DMS を作成できます。

制限付き LOB モードの使用

AWS DMS は、移行に LOB 値が含まれている場合、パフォーマンスと利便性のバランスをとる 2 つの方法を使用します。

1. [制限付き LOB モード] は、すべての LOB 値をユーザー指定のサイズ制限 (デフォルトは 32 KB) に移行します。サイズ制限を超える LOB 値は、手動で移行する必要があります。[制限付き LOB モード]、すべての移行タスクのデフォルトで、通常最高のパフォーマンスが得られます。ただし、[Max LOB size](最大 LOB サイズ) パラメータの設定が正しいことを確認する必要があります。このパラメータは、すべてテーブルに対して最大の LOB サイズに設定する必要があります。
2. [完全 LOB モード] は、サイズに関係なくテーブル内のすべての LOB データを移行します。[完全 LOB モード] は、テーブル内のすべての LOB データを移動する際の利便性を提供しますが、そのプロセスがパフォーマンスに重大な影響を与える可能性があります。

PostgreSQL などの一部のデータベースエンジンでは、LOB などの JSON データ型 AWS DMS を処理します。LOBs [Limited LOB mode] (制限付き LOB モード) を使用している場合、[Max LOB size] (最大 LOB サイズ) オプションが、JSON データが切り捨てられない値に設定されていることを確認します。

AWS DMS は、大きなオブジェクトデータ型 (BLOBs、CLOBs、NCLOBs。以下のソースエンドポイントは、完全に LOB サポートされています。

- Oracle
- Microsoft SQL Server
- ODBC

以下のターゲットエンドポイントは、完全に LOB サポートされています。

- Oracle
- Microsoft SQL Server

以下のターゲットエンドポイントには、制限付きの LOB サポートがあります。このターゲットエンドポイントに無制限の LOB サイズは使用できません。

- Amazon Redshift
- Amazon S3

完全な LOB サポートがあるエンドポイントについては、LOB データ型にサイズ制限を設定できます。

LOB パフォーマンスが向上しました。

LOB データの移行時に、次の異なる LOB 最適化設定を指定できます。

テーブルごとの LOB 設定

テーブルごとの LOB 設定を使用すると、一部またはすべてのテーブルのタスクレベルの LOB 設定を上書きできます。これを行うには、table-settings ルール内の lob-settings を定義します。次に、大きな LOB 値を含むテーブルの例を示します。

```
SET SERVEROUTPUT ON
CREATE TABLE TEST_CLOB
(
  ID NUMBER,
  C1 CLOB,
  C2 VARCHAR2(4000)
);
DECLARE
bigtextstring CLOB := '123';
```

```
iINT;  
BEGIN  
WHILE Length(bigtextstring) <= 60000 LOOP  
bigtextstring := bigtextstring || '00000000000000000000000000000000';  
END LOOP;  
INSERT INTO TEST_CLOB (ID, C1, C2) VALUES (0, bigtextstring, 'AnyValue');  
END;  
/  
SELECT * FROM TEST_CLOB;  
COMMIT
```

次に、移行タスクを作成し、新しい lob-settings ルールを使用してテーブルの LOB 処理を変更します。bulk-max-siz 値は、最大 LOB サイズ (KB) を決定します。指定されたサイズより大きい場合は切り捨てられます。

```
{  
  "rules": [{  
    "rule-type": "selection",  
    "rule-id": "1",  
    "rule-name": "1",  
    "object-locator": {  
      "schema-name": "HR",  
      "table-name": "TEST_CLOB"  
    },  
    "rule-action": "include"  
  },  
  {  
    "rule-type": "table-settings",  
    "rule-id": "2",  
    "rule-name": "2",  
    "object-locator": {  
      "schema-name": "HR",  
      "table-name": "TEST_CLOB"  
    },  
    "lob-settings": {  
      "mode": "limited",  
      "bulk-max-size": "16"  
    }  
  }  
]  
}
```

この AWS DMS タスクが作成された場合でも `FullLobMode` : `true`、テーブルごとの LOB 設定によって AWS DMS、この特定のテーブルの LOB データが 16,000 に切り捨てられます。タスクログを確認して、これを確認できます。

```
721331968: 2018-09-11T19:48:46:979532 [SOURCE_UNLOAD] W: The value of column 'C' in
table
'HR.TEST_CLOB' was truncated to length 16384
```

インライン LOB 設定

AWS DMS タスクを作成すると、LOB モードによって LOBs。

フル LOB モードと限定 LOB モードでは、それぞれ独自の利点とデメリットがあります。インライン LOB モードは、フル LOB モードと制限付き LOB モードの両方の利点を組み合わせたものです。

小さい LOB と大きい LOB を両方ともレプリケーションの必要があり、ほとんどの LOB が小さい場合は、インライン LOB モードを使用できます。このオプションを選択すると、全ロード中に AWS DMS タスクは小さな LOBs をインラインで転送するため、効率が向上します。AWS DMS タスクは、ソーステーブルからルックアップを実行して、大きな LOBs を転送します。

変更処理中に、ソーステーブルからルックアップを実行して、小規模と大規模 LOB ともレプリケーションされます。

インライン LOB モードを使用すると、AWS DMS タスクはすべての LOB サイズをチェックして、どのサイズをインラインで転送するかを決定します。指定されたサイズよりも大きい LOB は、フル LOB モードを使用してレプリケーションされます。従って、ほとんどの LOB が指定された設定よりも大きいことがわかっている場合は、このオプションを使用しない方がよいでしょう。代わりに、無制限の LOB サイズを許可します。

このオプションは、`FullLobMode` が `true` に設定されているときのみ利用可能なタスク設定の属性 `InlineLobMaxSize` を使用して構成します。`InlineLobMaxSize` のデフォルト値は 0 で、範囲は 1~102,400 キロバイト (100 MB) です。`InlineLobMaxSize` を 32 KB を超える値に設定すると、ワークロードに応じてメモリ負荷とパフォーマンス低下につながる可能性があります。

たとえば、次の AWS DMS タスク設定を使用できます。ここで `InlineLobMaxSize` 値を 5 に設定すると、5 KiB (5,120 バイト) 以下のすべての LOB がインラインで転送されます。

```
{
  "TargetMetadata": {
    "TargetSchema": "",
```

```
"SupportLobs": true,
"FullLobMode": true,
"LobChunkSize": 64,
"LimitedSizeLobMode": false,
"LobMaxSize": 32,
"InlineLobMaxSize": 5,
"LoadMaxFileSize": 0,
"ParallelLoadThreads": 0,
"ParallelLoadBufferSize": 0,
"BatchApplyEnabled": false,
"TaskRecoveryTableEnabled": false},
. . .
}
```

リソースの割り当て

- 適切なレプリケーションインスタンスのサイズを選択し、LOB 処理に十分なストレージを割り当てるようにしてください。詳細については、「[レプリケーションインスタンス向けの最適なサイズの選択](#)」を参照してください。
- ターゲットに LOB 列を含むテーブル用の十分な空き領域があることを確認します。
- パフォーマンスを最適化するために、異なる特性を持つ LOB 用に個別のタスクを作成します。
 - 更新頻度の高い LOB と更新頻度の低い LOB
 - 大きな LOB と小さな LOB
 - アクセス頻度の高いテーブルとアクセス頻度の低いテーブル

大規模なテーブルを移行する場合のパフォーマンスの向上

大規模なテーブルを移行する際のパフォーマンスを向上するには、移行を複数のタスクに分割します。行フィルタリングを使用して複数のタスクへの移行を分割するには、キーまたはパーティションキーを使用します。たとえば、1~8,000,000 の整数プライマリキー ID がある場合、行フィルタリングを使用して 8 つのタスクを作成し、それぞれ 100 万レコードを移行できます。

コンソールで行フィルタリングを適用するには、次を実行します。

- を開きます AWS マネジメントコンソール。
- [タスク] を選択して、新しいタスクを作成します。
- [Table mappings] (テーブル マッピング) を選択し、[Selection rules] (選択ルール) を展開します。

4. [Add new selection rule] (新規選択ルールの追加) を選択します。これで、次以下:、次以上:、次と等しい:、または 2 つの値の範囲の条件の列フィルターを追加できます。列フィルターの詳細については、「[コンソールからテーブル選択および変換を指定する](#)」を参照してください。

日付でパーティション化された大規模なパーティションテーブルがある場合は、日付に基づいてデータを移行できます。たとえば、月別にパーティション化されたテーブルがあり、現在の月のデータのみが更新されたとします。この場合、静的な毎月のパーティションごとに全ロードタスクを作成し、現在更新されているパーティションに対して全ロード + CDC タスクを作成することができます。

テーブルに単一列のプライマリキーまたは一意のインデックスがある場合は、範囲タイプの並列ロードを使用してテーブルを AWS DMS タスクセグメント化して、データを並列にロードできます。詳細については、「[テーブルとコレクション設定のルールとオペレーション](#)」を参照してください。

継続的なレプリケーション

AWS DMS はデータの継続的なレプリケーションを提供し、ソースデータベースとターゲットデータベースの同期を維持します。これは、限られた量のデータ定義言語 (DDL) のみレプリケーションします。AWS DMS は、インデックス、ユーザー、権限、ストアドプロシージャ、およびテーブルデータに直接関係しない他のデータベースの変更などの項目を反映しません。

継続的なレプリケーションの予定があれば、レプリケーション インスタンスで [Multi-AZ] (マルチ AZ) オプションを有効にする必要があります。[Multi-AZ] (マルチ AZ) オプションは、レプリケーション インスタンスに対して高可用性とフェイルオーバーに対応しています。ただし、このオプションによって、パフォーマンスに影響を及ぼす可能性があり、ターゲットシステムに変更を適用するときにレプリケーションの速度が低下する可能性があります。

ソース データベースまたはターゲット データベースをアップグレードする前に、これらのデータベースで実行されている AWS DMS のタスクを停止することをお勧めします。アップグレードが完了したら、タスクを再開します。

継続的なレプリケーションでは、ソースデータベースシステムと AWS DMS レプリケーションインスタンス間のネットワーク帯域幅を特定することが重要です。継続的なレプリケーション中にネットワークがボトルネックを引き起こさないようにしてください。

また、ソース データベース システムの 1 時間あたりの変更率とアーカイブログ生成率を特定することも重要です。これにより、継続的なレプリケーション中に発生する可能性のあるスループットを理解するのに役立ちます。

ソースデータベースのロードを縮小する

AWS DMS は、ソースデータベースの一部のリソースを使用します。全ロードタスク中、AWS DMS では、並行処理される各テーブルに対してソーステーブルのテーブル全体のスキャンが実行されます。さらに、移行の一環として作成する各タスクは、CDC プロセスの一部としてソースに変更を問い合わせます。AWS DMS が Oracle などの一部のソースに対して CDC を実行するには、データベースの変更ログに書き込まれるデータ量を増やす必要がある場合があります。

ソースデータベースに過度に負荷が掛かっている場合は、移行のタスクの数または、タスクごとのテーブルの数を減らすことができます。各タスクは独立してソースの変更を取得するため、タスクを統合することで変更キャプチャの作業負荷を減らすことができます。

ターゲットデータベースのボトルネックを減らす

移行中に、ターゲットデータベース上の書き込みリソースと競合するプロセスをすべて削除してください。

- 不要なトリガーをオフにします。
- 初期ロード時にセカンダリ インデックスをオフにし、継続的レプリケーション中に後でオンに戻します。
- Amazon RDS データベースでは、カットオーバーまでバックアップとマルチ AZ をオフにすることを勧めます。
- 非 RDS システムに移行する場合、カットオーバーまでターゲット上のロギングをオフにすることを勧めます。

移行中にデータ検証を使用する

データがソースからターゲットに正確に移行されたことを確認するため、データ検証が推奨されます。タスクのデータ検証を有効にすると、はテーブルに対して全ロードが実行された直後にソースデータとターゲットデータの比較 AWS DMS を開始します。

データ検証は、ソースエンドポイントとターゲットエンドポイントとして AWS DMS がサポートするすべてのデータベースで機能します。

- Oracle
- [PostgreSQL]

- MySQL
- MariaDB
- Microsoft SQL Server
- Amazon Aurora MySQL 互換エディション
- Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション
- IBM Db2 LUW
- Amazon Redshift

詳細については、「[AWS DMS データ検証](#)」を参照してください。

メトリクスを使用した AWS DMS タスクのモニタリング

AWS DMS コンソールを使用して、タスクのメトリクス モニタリング用にいくつかのオプションがあります:

ホスト メトリクス

ホスト メトリクスは、[CloudWatch metrics] (CloudWatch メトリクス) タブに特定のレプリケーション インスタンスごとに表示されます。ここでは、レプリケーション インスタンスのサイズが適切かどうかを監視できます。

レプリケーションタスクのメトリクス

受信した変更とコミットされた変更、レプリケーション ホストとソース/ターゲットデータベース間のレイテンシーなど、レプリケーション タスクのメトリクスは、[CloudWatch metrics] (CloudWatch メトリクス) タブで特定のタスクごとに表示されます。

テーブル メトリクス

個々のテーブル メトリクスは、[Table statistics] (テーブルの統計) タブで個々のタスクごとに表示されます。これらのメトリクスには、次の数値が含まれます。

- 全ロード中にロードされた行。
- タスクの開始後に挿入、更新、削除を行います。
- タスク開始後の DDL オペレーション。

モニタリング メトリクスの詳細については、「[DMS AWS タスクのモニタリング](#)」をご参照ください。

イベントと通知

AWS DMS は Amazon SNS を使用して、レプリケーションインスタンスの作成や削除など、AWS DMS イベントが発生したときに通知を提供します。これらの通知は、AWS リージョンの Amazon SNS でサポートされている任意の形式で操作できます。これには、電子メールメッセージ、テキストメッセージ、または HTTP エンドポイントへの呼び出しが含まれます。

詳細については、「[での Amazon SNS イベントと通知の使用 AWS Database Migration Service](#)」を参照してください。

タスクログを使用して、移行の問題のトラブルシューティングをする

場合によっては、で、タスクログにのみ警告またはエラーメッセージが表示される問題が発生する AWS DMS ことがあります。特に、データ切り捨て問題または外部キー違反による行の拒否は、タスクログに書き込まれます。そのため、データベースを移行するときは、タスクログを確認することが重要です。タスクログを表示できるように、Amazon CloudWatch をタスク作成の一環として設定します。

詳細については、「[Amazon CloudWatch を使用した メトリクスのモニタリング](#)」をご参照ください。

Time Travel を使用したレプリケーションタスクのトラブルシューティング

AWS DMS 移行の問題をトラブルシューティングするには、Time Travel を使用します。Time Travel の詳細については、「[Time Travel タスクの設定](#)」を参照してください。

Time Travel の使用を開始するには、次の考慮事項に注意します。

- DMS レプリケーションインスタンスのオーバーヘッドを避けるため、デバッグが必要なタスクに対してのみ Time Travel をオンにします。
- Time Travel を使用して数日間実行される可能性があるレプリケーションタスクのトラブルシューティングを行う場合は、リソースのオーバーヘッドがないかレプリケーションインスタンスのメト

リクスをモニタリングします。ソースデータベースで長時間にわたり、高いトランザクション負荷がかかる場合には特にこのアプローチをとることが適切となります。詳細については、[DMS AWS タスクのモニタリング](#)を参照してください。

- Time Travel タスクの設定でEnableRawData が true と設定されている場合、DMS のレプリケーション中のタスクのメモリ使用量は、Time Travel が有効になっていない場合よりも高くなる場合があります。Time Travel を長時間オンにする場合は、タスクをモニタリングします。
- 現時点では、Time Travel はタスクレベルでのみ有効にできます。すべてのテーブルへの変更は Time Travel ログに記録されます。トランザクション量の多いデータベース内の特定のテーブルをトラブルシューティングする場合は、別のタスクを作成します。

Oracle ターゲットのユーザーおよびスキーマの変更

Oracle をターゲットとして使用すると、はターゲットエンドポイントのユーザーが所有するスキーマにデータを AWS DMS 移行します。

たとえば、PERFDATA という名前のスキーマを Oracle のターゲット エンドポイントに移行するとして、ターゲット エンドポイントのユーザー名が MASTER だとします。AWS DMS は Oracle ターゲットを MASTER として接続し、MASTER スキーマに PERFDATA からのデータベースオブジェクトを代入します。

この動作をオーバーライドするには、スキーマ変換を指定する必要があります。たとえば、PERFDATA スキーマ オブジェクトをターゲット エンドポイントの PERFDATA スキーマに移行する場合、次の変換を使用できます。

```
{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "2",
  "rule-name": "2",
  "object-locator": {
    "schema-name": "PERFDATA"
  },
  "rule-target": "schema",
  "rule-action": "rename",
  "value": "PERFDATA"
}
```

変換の詳細については、「[JSON を使用するテーブル選択および変換を指定する](#)」をご参照ください。

Oracle ターゲットでテーブルとインデックスのテーブル スペースを変更する

Oracle をターゲットとして使用すると、はすべてのテーブルとインデックスをターゲットのデフォルトのテーブルスペース AWS DMS に移行します。たとえば、ソースが Oracle ではないデータベースエンジンだとします。すべてのターゲットテーブルとインデックスは、同じデフォルトのテーブルスペースに移行されます。

この動作をオーバーライドするには、該当するテーブルスペース変換を指定する必要があります。たとえば、テーブルとインデックスをソースのスキーマから名付けられた Oracle ターゲットのテーブルとインデックスのテーブルスペースに移行するとします。この場合、次のような変換を使用できます。ここでは、ソース スキーマは INVENTORY と名付けられ、ターゲットの該当するテーブルとインデックスのテーブル スペースはそれぞれ INVENTORYTBL および INVENTORYIDX と名付けられます。

```
{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "3",
  "rule-name": "3",
  "rule-action": "rename",
  "rule-target": "table-tablespace",
  "object-locator": {
    "schema-name": "INVENTORY",
    "table-name": "%",
    "table-tablespace-name": "%"
  },
  "value": "INVENTORYTBL"
},
{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "4",
  "rule-name": "4",
  "rule-action": "rename",
  "rule-target": "index-tablespace",
  "object-locator": {
    "schema-name": "INVENTORY",
    "table-name": "%",
    "index-tablespace-name": "%"
  },
  "value": "INVENTORYIDX"
```

```
}
```

変換の詳細については、「[JSON を使用するテーブル選択および変換を指定する](#)」をご参照ください。

Oracle がソースとターゲットの両方である場合、Oracle ソースの追加の接続属性 `enableHomogenousTablespace=true` を設定することで、既存のテーブルまたはインデックス テーブルスペースの割り当てを保持できます。詳細については、「[のソースとして Oracle を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)」を参照してください。

レプリケーション インスタンスバージョンのアップグレード

AWS は AWS DMS レプリケーションエンジンソフトウェアの新しいバージョンを定期的にリリースし、新機能とパフォーマンスが向上しています。レプリケーション エンジン ソフトウェアの各バージョンには、他のバージョンと区別するための独自のバージョン番号があります。レプリケーション インスタンスを新しいバージョンにアップグレードする前に、AWS DMS の本番作業ロードを実行しているレプリケーションインスタンスの既存バージョンを必ずテストします。利用可能なバージョン アップグレードの詳細は、「[AWS DMS リリースノート](#)」をご参照ください。

移行コストについて

AWS Database Migration Service を使用すると、データベースを低コストで AWS 簡単かつ安全に移行できます。レプリケーション インスタンスと追加のログストレージに対してのみ料金が発生します。各データベース移行インスタンスには、ほとんどのレプリケーションでスワップ領域、レプリケーション ログ、およびデータキャッシュに十分なストレージが含まれており、インバウンドデータ転送は無料です。

初期ロード時またはピークロード時にさらに多くのリソースが必要になる場合があります。クラウドウォッチ メトリクスを使用して、レプリケーション インスタンスのリソース使用率を綿密に監視できます。その後、使用状況に基づいてレプリケーション インスタンスのサイズをスケールアップおよびスケールダウンできます。

移行コストの見積りの詳細については、以下をご参照ください。


- [AWS Database Migration Service 料金](#)
- [AWS 料金計算ツール](#)

AWS DMS Serverless の使用

AWS DMS サーバーレスは、自動プロビジョニング、スケーリング、組み込みの高可用性、pay-for-use課金モデルを提供し、運用の俊敏性を高め、コストを最適化する機能です。サーバーレスという特徴により、容量の見積もり、プロビジョニング、コスト最適化、レプリケーションエンジンのバージョン管理やパッチ適用などのレプリケーションインスタンス管理タスクの必要性が最小限に抑えられます。

AWS DMS Serverless では、AWS DMS (このドキュメントでは AWS DMS Standard と呼びます) の現在の機能と同様に、エンドポイントを使用してソース接続とターゲット接続を作成します。ソースエンドポイントとターゲットエンドポイントを作成した後、特定のレプリケーションの設定を含むレプリケーション設定を作成します。このレプリケーションを起動、停止、変更、または削除して、レプリケーションを管理できます。各レプリケーションには、データベース移行の要件に応じて構成できる設定があります。これらの設定は、JSON ファイルまたは の AWS DMS セクションを使用して指定します AWS マネジメントコンソール。レプリケーション設定の詳細については、[AWS DMS 「エンドポイントの使用」](#) を参照してください。レプリケーションの開始後、AWS DMS Serverless はソースデータベースに接続し、データベースのメタデータを収集してレプリケーションのワークロードを分析します。このメタデータを使用して、必要な容量を AWS DMS 計算してプロビジョニングし、データレプリケーションを開始します。

次の図は、AWS DMS サーバーレスレプリケーションプロセスを示しています。



Note

AWS DMS Serverless の現在のエンジンバージョンは [3.5.4](#) です。

AWS DMS Serverless の詳細については、以下のトピックを参照してください。


トピック

- [AWS DMS サーバーレスコンポーネント](#)
- [AWS DMS サーバーレスの制限](#)
- [AWS DMS サーバーレス移行前。](#)

AWS DMS サーバーレスコンポーネント

レプリケーションの実行に必要なリソースを管理するために、AWS DMS Serverless には、サービスによって実行されるさまざまな内部アクションを明らかにする詳細な状態があります。レプリケーションを開始すると、AWS DMS Serverless は容量負荷を計算して、計算した容量をプロビジョンし、次のとおり、レプリケーションのステータスに応じてデータレプリケーションを開始します。

次の図は、AWS DMS サーバーレスレプリケーションの状態遷移を示しています。



- レプリケーションを開始した後の最初のステータスは「初期化中」です。このステータスでは、必要なパラメータがすべて初期化されます。

- その直後のステータスには、「メタデータリソースを準備しています」、「接続をテストしています」、「メタデータを取得しています」などがあります。これらの状態では、AWS DMS Serverless はソースデータベースに接続して、必要な容量を予測するために必要な情報を取得します。
- レプリケーション状態が接続のテストの場合、AWS DMS Serverless はソースデータベースとターゲットデータベースへの接続が正常にセットアップされていることを確認します。
- 「接続をテストしています」の次のレプリケーションステータスは、「メタデータを取得しています」です。ここで、は容量の計算に必要な情報 AWS DMS を取得します。
- が必要な情報 AWS DMS を取得すると、次の状態は容量の計算になります。このステータスの場合、システムはレプリケーションの実行に必要な基盤のリソースのサイズを計算します。
- 「キャパシティを計算しています」の次に遷移するステータスは、「キャパシティをプロビジョニングしています」です。レプリケーションのステータスがこの状態の場合、AWS DMS Serverless は基盤となるコンピューティングリソースを初期化します。
- すべてのリソースのプロビジョニングが正常に完了した後のレプリケーションのステータスは、「レプリケーション開始」です。この状態では、AWS DMS Serverless はデータのレプリケーションを開始します。レプリケーションのフェーズには以下が含まれます。
- フルロード: このフェーズでは、DMS はレプリケーションの開始時と同じようにソースデータストアをレプリケートします。
- CDC (初期): このフェーズでは、DMS はフルロードフェーズ中に発生したソースデータストアに変更をレプリケートします。StopTaskCachedChangesNotApplied タスク設定が false の場合、DMS はこのフェーズを実行するだけです。
- CDC (進行中): CDC の初期フェーズの後、DMS は変更が発生したときにソースデータベースにレプリケートします。StopTaskCachedChangesApplied タスク設定が false の場合、DMS は CDC の初期フェーズの後にレプリケーションの実行を継続するだけです。
- 最後のステータスは、「実行中」です。実行中ステータスの場合、データレプリケーションが進行中です。
- 停止したレプリケーションは、[停止済み] 状態になります。正常に完了したフルロードのみのレプリケーションタスクでは、レプリケーションが停止状態になる可能性があります。これらの状況は、停止または失敗した状態でレプリケーションを再開または再起動することを考慮する必要があります。
- ガリソースのプロビジョニング AWS DMS を解除するため、48 時間以内に開始されていないレプリケーションを再起動することはできません。

このトピックには、次のセクションが含まれています。

- [サポートされているエンドポイント](#)
- [サーバーレスレプリケーションの作成](#)
- [AWS DMS サーバーレスレプリケーションの変更](#)
- [コンピューティング設定](#)
- [AWS DMS サーバーレスでの Auto Scaling について](#)
- [AWS DMS サーバーレスレプリケーションのモニタリング](#)
- [フルロード Oracle から Amazon Redshift および Amazon S3 への移行の拡張スループットの向上](#)
- [AWS DMS サーバーレスでのストレージの自動スケーリングについて](#)

AWS DMS Serverless の場合、AWS DMS コンソールの左側のナビゲーションパネルに新しいオプション Serverless レプリケーションがあります。サーバーレスレプリケーションを使用すると、レプリケーションのインスタンスタイプやタスクの代わりにレプリケーションを指定してレプリケーションを定義できます。さらに、DMS がレプリケーション用にプロビジョニングする DMS キャパシティユニット (DCU) の最大値と最小値を指定できます。DCU は 2GB の RAM です。レプリケーションが現在使用している DCU ごとにアカウントに AWS DMS 請求されます。AWS DMS 料金の詳細については、[AWS 「Database Migration Service」の料金](#)を参照してください。

AWS DMS は、テーブルマッピングとワークロードの予測サイズに基づいてレプリケーションリソースを自動的にプロビジョニングします。このキャパシティユニットは、指定する最小キャパシティユニット値と最大キャパシティユニット値の範囲内の値となります。

サポートされているエンドポイント

AWS DMS Serverless では、サービスがその設定を処理するため、エンジンバージョンを選択および管理する必要はありません。AWS DMS Serverless は、次のソースをサポートしています。

- MongoDB
- Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性)
- Microsoft SQL Server
- PostgreSQL 互換データベース
- MySQL 互換データベース
- MariaDB
- Oracle
- Amazon S3
- IBM Db2

AWS DMS Serverless は、次のターゲットをサポートしています。

- Microsoft SQL Server
- [PostgreSQL]
- MySQL 互換データベース
- Oracle
- Amazon S3
- Amazon Redshift
- Amazon DynamoDB
- Amazon Kinesis Data Streams
- Amazon Managed Streaming for Apache Kafka
- Amazon OpenSearch Service
- Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性)
- Amazon Neptune

AWS DMS Serverless の一部として、AWS DMS サーバーレスレプリケーションを作成、設定、開始、管理できるコンソールコマンドにアクセスできます。コンソールの [サーバーレスレプリケーション] のセクションを使用して、このようなコマンドを実行するには、次のいずれかを実行する必要があります。

- 新しい AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーと IAM ロールを設定して、そのポリシーをアタッチします。
- AWS CloudFormation テンプレートを使用して、必要なアクセスを提供します。

AWS DMS Serverless では、サービスにリンクされたロール (SLR) がアカウントに存在する必要があります。はこのロールの作成と使用 AWS DMS を管理します。必要な SLR があることを確認する方法の詳細については、「[のサービスにリンクされたロール AWS DMS](#)」を参照してください。

サーバーレスレプリケーションの作成

2 つの既存の AWS DMS エンドポイント間でサーバーレスレプリケーションを作成するには、次の手順を実行します。AWS DMS エンドポイントの作成の詳細については、「」を参照してください [ソースおよびターゲットエンドポイントの作成](#)。

サーバーレスレプリケーションの作成

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[サーバーレスレプリケーション] を選択して、[レプリケーションの作成] をクリックします。
3. [レプリケーションの作成] ページで、次のとおりサーバーレスレプリケーションの設定を指定します。

オプション	Action
名前	DMS-replication などのレプリケーションを識別できる名前を入力する。
説明的な Amazon リソースネーム (ARN) - オプション	このオプションパラメータを使用して、レプリケーションの説明を指定できます。
ソースデータベースエンドポイント	アカウント内の既存のエンドポイントを選択する。 AWS DMS Serverless は、AWS DMS 標準がサポートするエンドポイントタイプのサブセットのみをサポートすることに注意してください。
ターゲットデータベースエンドポイント	アカウント内の既存のエンドポイントを選択する。 AWS DMS Serverless は、AWS DMS 標準がサポートするエンドポイントタイプのサブセットのみをサポートすることに注意してください。
レプリケーションタイプ	要件に基づいて次のレプリケーションタイプから選択する。 • 全ロード: 既存のデータのみを AWS DMS 移行します。 • 全ロードおよび変更データキャプチャ (CDC): レプリケーション中に発生する既存のデータと変更を AWS DMS 移行します。

オプション	Action
	変更データキャプチャ (CDC): レプリケーションを開始した後に発生する変更 AWS DMS のみを移行します。

[設定] セクションで、レプリケーションのニーズに応じて設定を行います。

[テーブルマッピング] セクションでは、テーブルマッピングを設定して、レプリケートするデータを選択したりフィルタリングしたりするためのルールを定義します。マッピングを指定する前に、ソースデータベースとターゲットデータベースのデータ型マッピングのドキュメントセクションを確認してください。ソースデータベースとターゲットデータベースのデータ型マッピングの詳細については、[DMS AWS エンドポイントの使用](#) トピックのソースエンドポイントタイプとターゲットエンドポイントタイプのデータ型セクションを参照してください。

[コンピューティング設定] セクションで、次のとおり設定します。コンピューティング設定の詳細については、「[コンピューティング設定](#)」を参照。

オプション	Action
VPC	既存の VPC を選択する。
サブネットグループ	既存のサブネットグループを選択する。
VPC セキュリティグループ	まだ選択されていない場合はデフォルトを選択する。
AWS KMS キー	適切な KMS キーを選択します。KMS キーに関する詳細については、「AWS Key Management Service API リファレンス」の「 キーの作成 」を参照してください。
デプロイメント	そのままにする。
アベイラビリティゾーン	そのままにする。
最小 DMS キャパシティユニット (DCU) - (オプション)	デフォルト値の 1 DCU を使用する場合は空白のままにする。

オプション	Action
最大 DMS キャパシティユニット (DCU)	16 DCU を選択する。

[メンテナンス] 設定はそのままにします。

4. [レプリケーションインスタンスを作成] をクリックします。

AWS DMS は、移行を実行するサーバーレスレプリケーションを作成します。

AWS DMS サーバーレスレプリケーションの変更

レプリケーションの設定を変更するには、modify-replication-config アクションを使用します。変更できるのは、CREATED、STOPPEDまたは FAILED状態の AWS DMS レプリケーション設定のみです。modify-replication-config アクションの詳細については、「AWS Database Migration Service API リファレンス」の「[ModifyReplicationConfig](#)」を参照してください。

を使用してサーバーレスレプリケーション設定を変更するには AWS マネジメントコンソール

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [サーバーレスレプリケーション] を選択します。
3. 変更するレプリケーションを選択します。次の表では、レプリケーションの現在のステータスに基づいて実行できる変更について説明しています。

設定	説明	許可されるステータス
名前	レプリケーション名を変更できる。8 ~ 16 文字の印刷可能な ASCII 文字 (/、", @ を除く) を含むレプリケーション名を入力する。名前は、選択した AWS リージョンのアカウントで一意でなければなりません。実行する AWS リージョンやタスクを含めるなど、名前にいくつかの詳細を追加で	ReplicationState が、CREATED、STOPPED、または FAILED の場合。

設定	説明	許可されるステータス
	きます。例: west2-mysql2mysql-config1 。	
ソースデータベースエンドポイント	新しい既存のソースエンドポイントをレプリケーションのソースとして選択する。	ReplicationState が CREATED または、ProvisionState が null で FAILED の場合。
ターゲットデータベースエンドポイント	新しい既存のターゲットエンドポイントをレプリケーションのターゲットとして選択する。	ReplicationState が CREATED または、ProvisionState が null で FAILED の場合。
レプリケーションタイプ	サーバーレスレプリケーションのタイプは変更できる。	ReplicationState が CREATED または、ProvisionState が null で FAILED の場合。
レプリケーション設定	ターゲットテーブル準備モード、LOB 列をレプリケーションに含めるかどうか、最大 LOB サイズ、検証、ログ記録などのレプリケーション設定を変更できる。詳細については、「 タスク設定 」を参照してください。	ReplicationState が、CREATED、STOPPED、または FAILED の場合。
テーブルマッピング	選択ルールや変換ルールなどのサーバーレスレプリケーションのテーブルマッピング設定を変更できる。詳細については、「 テーブルマッピング 」を参照してください。	ReplicationState が、CREATED、STOPPED、または FAILED の場合。

設定	説明	許可されるステータス
コンピューティング設定	ネットワーク設定、スケーリング設定、メンテナンス設定など、サーバーレスレプリケーションのコンピューティング設定を変更できる。コンピューティング設定の詳細については、「 コンピューティング設定 」を参照。	• ReplicationState が CREATED、STOPPED、または FAILED の場合、次のスケーリング設定、メンテナンス設定、ネットワーク設定を変更できる。 • MinCapacityUnits • MaxCapacityUnits • MultiAZ • PreferredMaintenanceWindow • VpcSecurityGroupIds • ReplicationState が CREATED、または ProvisionState が null で FAILED の場合、次のネットワーク設定とセキュリティ設定を変更できる。 • AvailabilityZone • DnsNameServers • KmsKeyId

設定	説明	許可されるステータス
		ReplicationSubnetGroupId

Note

タスクのステータスが開始または実行中の場合、DMS タスクに関連付けられたエンドポイントを変更することはできません。

コンピューティング設定

コンピューティング設定のパラメータまたはコンソールのセクションを使用してレプリケーションのプロビジョニングを設定します。コンピューティング設定オブジェクトには次のフィールドがあります。

オプション	説明
MinCapacityUnits	これは、ガプロビジョニングする DMS キャパシティユニット (DCU) の最小数 AWS DMS です。これは、自動スケーリングでスケールダウンできる最小の DCU でもある。
MaxCapacityUnits	レプリケーションの容量予測に応じて、AWS DMS がプロビジョンできる最大 DMS キャパシティユニット (DCU)。自動スケーリングでスケールアップできる最大 DCU でもある。
KmsKeyId	レプリケーションストレージと接続情報の暗号化に使用する暗号キー。(デフォルト) aws/dms を選択した場合、はアカウントとに関連付けられたデフォルトの KMS キー AWS DMS を使用します AWS リージョン。説明とアカウント番号が、キーの ARN とともに表示されます。暗号化キーの使用の詳細については、「 暗号化キーの設定と AWS KMS アクセス許可の指定 」を参照。この

オプション	説明
	チュートリアルでは、[(デフォルト) aws/dms] が選択されたままにする。
ReplicationSubnetGroupId	選択した VPC 内のレプリケーションを作成するレプリケーションサブネットグループ。ソースデータベースが VPC 内にある場合は、レプリケーションの場所として、ソースデータベースを含むサブネットグループを選択する。レプリケーション サブネットグループの詳細については、「 レプリケーション サブネットグループの作成 」をご参照ください。
VpcSecurityGroupIds	レプリケーションのインスタンスが VPC 内で作成されます。ソースデータベースが VPC 内にある場合は、データベースが配置されている DB インスタンスへのアクセス許可を付与する VPC セキュリティグループを選択する。
PreferredMaintenanceWindow	このパラメータは、システムメンテナンスを実行できる毎週の時間帯を協定世界時 (UTC) で定義する。デフォルトは、1 週間のうちのランダムな日に発生する AWS リージョン 8 時間の時間枠からランダムに選択された 30 分のウィンドウです。
マルチ AZ	このオプションのパラメータを使用すると、フェイルオーバーをサポートするために別のアベイラビリティゾーンにレプリケーションのスタンバイレプリカが作成される。変更データキャプチャ (CDC) または進行中のレプリケーションを使用する場合は、このオプションを有効にする必要がある。

AWS DMS サーバーレスでの Auto Scaling について

レプリケーションをプロビジョニングして RUNNING 状態になると、AWS DMS サービスは、変化するワークロードに適応するために基盤となるリソースの容量を管理します。この管理では、次のレプリケーション設定に基づいてレプリケーションリソースをスケールします。

- MinCapacityUnits
- MaxCapacityUnits

レプリケーションは、使用率のしきい値の上限を一定期間超えるとスケールアップし、容量使用率が長期間にわたり最小容量使用率のしきい値を下回るとスケールダウンします。

 Note

サーバーレスレプリケーションは、フルロードの進行中は自動スケールダウンできません。

AWS DMS サーバーレスでの Auto Scaling のチューニング

レプリケーションの自動スケーリングパラメータを調整するには、を最大値MaxCapacityUnitsに設定し、ガリソースのプロビジョニング AWS DMS を管理することをお勧めします。トランザクション量の急増に対応できるように、自動スケーリングの利点を最大限に活用するには、DCU の最大容量を最大に設定することをお勧めします。料金見積りツールには、レプリケーションで最大 DCU を継続的に使用する場合の最大月額コストが表示されます。実際には使用した容量に対してのみ課金されるため、最大 DCU は実際のコストを示すものではありません。

レプリケーションでリソースをフルキャパシティーで使用していない場合、AWS DMS はコストを節約するためにリソースのプロビジョニングを徐々に解除します。ただし、リソースのプロビジョニングとプロビジョニング解除には時間がかかるため、MinCapacityUnits にはレプリケーションワークロードの突発的なスパイクに対応できる値を設定することをお勧めします。これにより、レプリケーションのプロビジョニングが不足しなくなりますが、はより高いワークロードレベルのリソースを AWS DMS プロビジョニングします。

レプリケーションのアンダープロビジョニングにより、最大容量設定がデータ要件に対して低すぎるか、最小容量設定がレプリケーションワークロードの突然の急増の処理には低すぎる場合、CapacityUtilization メトリクスが常に最大値になり、レプリケーションの失敗につながる場合があります。リソースのプロビジョニング不足が原因でレプリケーションが失敗した場合、はレプリケーションログにout-of-memoryイベント AWS DMS を作成します。レプリケーションワークロードの急増または設定のチューニングにより out-of-memory 状態が発生した場合、システムは組み込みの自動スケーリング機能を使用して、状況に対応し処理を再開します。ただし、この自動復旧メカニズムは即時ではなく、有効になるまでに時間がかかる場合があります。復旧を高速化するには、タスク設定を変更し、特に MinCapacityUnits 値を増やしてからタスクを再開することで、手動アクションを実行できます。この手動介入により、自動スケーリングプロセスを待つよりも早く out-of-memory エラーを解決できます。

AWS DMS サーバーレスレプリケーションのモニタリング

AWS には、AWS DMS サーバーレスレプリケーションをモニタリングし、潜在的なインシデントに対応するためのツールがいくつか用意されています。

- [AWS DMS サーバーレスレプリケーションメトリクス](#)
- [AWS DMS サーバーレスレプリケーションログ](#)

AWS DMS サーバーレスレプリケーションメトリクス

サーバーレスレプリケーションのモニタリングには、次の統計の Amazon CloudWatch メトリクスが含まれます。これらの統計はサーバーレスレプリケーションごとにグループ化されています。

メトリクス	単位	説明
CapacityUtilization	割合 (%)	サーバーレスレプリケーションによるメモリ使用率
CDCIncomingChanges	割合 (%)	ターゲットへの適用を待機している、特定の時点での変更イベントの合計数。これは、ソースエンドポイントのトランザクション変更レートの測定と同じではありません。通常、このメトリクスの数値が大きい AWS DMS 場合は、キャプチャされた変更をタイムリーに適用できず、ターゲットレイテンシーが高くなることを示します。
CDCLatencySource (CDCレイテンシーソース)	秒	ソース エンドポイントからキャプチャされた最後のイベントと、AWS DMS インスタンスの現在のシステムタイムスタンプの間の間隔 (秒)。CDCLatencySource は、ソースインスタンスとレプリケーション インスタンス間のレイテンシーを表します。高い CDCLatencySource は、ソースからの変更をキャプチャするプロセスが遅延することを意味します。進行中のレプリケーションのレイテンシーを特定するには、このメトリクスを CDCLatencyTarget とともに表示できます。CDCLatencySource と CDCLatencyTarget の両方が高い場合は、まず CDCLatencySource を調べてください。

メトリクス	単位	説明
		ソースとレプリケーションの間にレプリケーションラグがない場合、CDCLatencySource は 0 になる場合があります。CDCLatencySource は、レプリケーションがソースのトランザクションログ内の次のイベントを読み取ろうとして、前回ソースから読み取った際と比べ、新しいイベントがない場合にも 0 になる場合があります。このような状況になると、レプリケーションは CDCLatencySource を 0 にリセットする。
CDCLatencyTarget (CDCレイテンシーターゲット)	秒	ターゲットのコミットを待機中の最初のイベント タイムスタンプと AWS DMS インスタンスの現在のタイムスタンプの間の間隔 (秒)。ターゲットのレイテンシーは、レプリケーションインスタンスのサーバー時間と、ターゲットコンポーネントに転送された最も古い未確定のイベント ID との差。つまり、ターゲットのレイテンシーは、レプリケーションインスタンスと、適用されても TRG エンドポイントがまだ確認していない最も古いイベントとの間のタイムスタンプの差 (99%)。CDCLatencyTarget が高い場合は、ターゲットに変更イベントを適用するプロセスが遅延していることを示します。進行中のレプリケーションのレイテンシーを特定するには、このメトリクスを CDCLatencySource とともに表示できます。CDCLatencyTarget が高くても CDCLatencySource が高くない場合は、次の場合に調査してください。 • ターゲットにプライマリキーまたはインデックスがありません • ターゲット インスタンスまたはレプリケーション インスタンスでリソースのボトルネックが発生する • レプリケーションインスタンスとターゲットの間にネットワークの問題がある

メトリクス	単位	説明
CDCThroughputBandwidthTarget (CDCスループット帯域幅ターゲット)	KB/秒	ターゲットに送信される送信データ (KB/秒)。CDCThroughputBandwidth は、サンプリングポイントで送信された送信データを記録 ネットワークトラフィックが見つからない場合、値は 0 です。CDC は長時間実行トランザクションを発行しないため、ネットワークトラフィックは記録されない場合があります。
CDCThroughputRowsSource (CDCスループット行ソース)	行数/秒	ソースから受信した 1 秒あたりの行数単位の変更数。
CDCThroughputRowsTarget (CDCスループット行ターゲット)	行数/秒	ターゲットに送信された 1 秒あたりの行数単位の変更数。
FullLoadThroughputBandwidthTarget	KB/秒	ターゲットに送信される全ロードによるネットワーク帯域幅 (1 秒あたりの KB 数)。
FullLoadThroughputRowsTarget	行数/秒	ターゲットに送信される全ロードによる変更 (1 秒あたりの行数)。

AWS DMS サーバーレスレプリケーションログ

Amazon CloudWatch を使用して、AWS DMS 移行プロセス中にレプリケーション情報をログに記録できます。レプリケーション設定を選択して、ログ記録を有効にします。

サーバーレスレプリケーションは、CloudWatch アカウントにステータスログをアップロードして、レプリケーションの進行状況の可視性を向上し、トラブルシューティングをサポートします。

AWS DMS は、というプレフィックスを持つ専用ロググループにサーバーレスにリンクされたログをアップロードします `dms-serverless-replication-<your replication config resource ID>`。このロググループ内には、`dms-serverless-replication-`

orchestrator-*<your replication config resource ID>* というログストリームがあります。このログストリームは、レプリケーションのレプリケーションステータスと、この段階で行われている作業の詳細を示す関連メッセージをレポートします。ログのエントリ例については、以下の「[サーバーレスレプリケーションのログの例](#)」を参照してください。

 Note

AWS DMS は、レプリケーションを実行するまでロググループまたはストリームを作成しません。レプリケーションのみを作成する場合、AWS DMS はロググループまたはストリームを作成しません。

実行済みのレプリケーションのログを表示するには、次のステップを実行します。

1. AWS DMS コンソールを開き、ナビゲーションペインからサーバーレスレプリケーションを選択します。[サーバーレスレプリケーション] ダイアログが開きます。
2. [設定] セクションに移動し、[一般] 列の [サーバーレスログを表示する] を選択します。CloudWatch ロググループが開きます。

レプリケーションが失敗した場合、はレプリケーション状態が のログエントリとfailed、失敗の理由を説明するメッセージ AWS DMS を作成します。失敗したレプリケーションのトラブルシューティングを行う場合、最初のステップとして、CloudWatch ログを確認する必要があります。

 Note

Standard と同様に AWS DMS 、データ移行自体の進行状況、つまり基盤となるレプリケーションタスクによって出力されるログをより詳細にログ記録できるようにするオプションがあります。次の JSON の例のとおり、レプリケーション設定で EnableLogging の Logging フィールドを true に設定することで、このようなログ記録を有効にできます。

```
{
  "Logging": {
    "EnableLogging": true
  }
}
```

有効にした場合、このログはサーバーレスレプリケーションのステータスが running である間、初めて表示されます。このログは、以前のログストリームと同じロググループ

に表示され、新しいログストリームである `dms-serverless-serv-res-id-{unique identifier}` の下に表示されます。サーバーレスレプリケーションログを解釈する方法については、次のセクションを参照してください。

サーバーレスレプリケーションのログの例

このセクションには、サーバーレスレプリケーションのログエントリの例が記載されています。

例: レプリケーションの起動

サーバーレスレプリケーションを実行すると、は次のようなログエントリ AWS DMS を作成します。

```
{'replication_state':'initializing', 'message': 'Initializing the replication workflow.'}
```

例: レプリケーションの失敗

レプリケーションのエンドポイントのいずれかが正しく設定されていない場合、は次のようなログエントリ AWS DMS を作成します。

```
{'replication_state':'failed', 'message': 'Test connection failed for endpoint X.', 'failure_message': 'X'}
```

失敗後のログにこのメッセージが表示されている場合は、特定されたエンドポイントが正常であり、適切に設定されているかを確認します。

フルロード Oracle から Amazon Redshift および Amazon S3 への移行の拡張スループットの向上

AWS DMS は、Oracle から Amazon Redshift および Amazon S3 へのフルロード移行のスループットパフォーマンスを大幅に向上させます。DMS は、テーブルマッピングでカスタム `parallel-load` オプションを使用せずに、テーブルに対して自動的にこの機能を有効にします。カスタマイズされた並列ロードオプションを持つテーブルの場合、DMS サーバーレスは、指定されたテーブルマッピング設定に基づいてテーブルロードを分散します。拡張スループットを使用するには、以下の作業を行います。

- パーティションや境界を参照しない選択ルールを指定します。例えば、テーブルマッピングのテーブル設定に `parallel-load` が含まれている場合、DMS Serverless は拡張スループット機能を使用しません。詳細については、「[選択ルールと選択アクション](#)」を参照してください。
- `MaxFileSize` と `WriteBufferSize` を 64 MB に設定します。詳細については、「[のターゲットとして Amazon Redshift を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)」を参照してください。
- データが非常に少ないデータストアの場合は `CompressCsvFiles` を `true` に、高密度データのデータストアの場合は `false` に設定することをお勧めします。
- 次のタスク設定を 0 に設定します。
 - `ParallelLoadThreads`
 - `ParallelLoadQueuesPerThread`
 - `ParallelApplyThreads`
 - `ParallelApplyQueuesPerThread`
 - `ParallelLoadBufferSize`
- 並列データ移行をサポートするには、`MaxFullLoadSubTasks` を 49 に設定します。
- LOB mode を `inline` に設定します。詳細については、「[AWS DMS タスクでのソースデータベースの LOB サポートの設定](#)」を参照してください。

AWS DMS では、次のレプリケーションのスループットパフォーマンスは向上しません。

- 並列ロードを使用したテーブルとのレプリケーション。詳細については、「[選択したテーブルおよびビューさらにコレクションで並列ロードを使用する](#)」を参照してください。
- データ変換ルールを使用したレプリケーション。
- フィルタールールを使用したレプリケーション。
- 変換ルールを使用したレプリケーション。
- Amazon Redshift Serverless をターゲットとするレプリケーション。

AWS DMS サーバーレスでのストレージの自動スケーリングについて

レプリケーションプロセスを開始すると、AWS DMS Serverless はレプリケーションに 100GB の初期ストレージを割り当てます。ストレージは主に、ログファイルと、キャッシュされたトランザクションで消費されます。キャッシュされたトランザクションでは、ストレージは、キャッシュされ

たトランザクションをディスクに書き込む必要がある場合にのみ使用されます。したがって、AWS DMS Serverless は大量のストレージを使用しません。例外には次のようなものがあります。

- 膨大なトランザクションをロードする、サイズの大きなテーブル。サイズの大きなテーブルをロードするには時間がかかります。そのため、サイズの大きなテーブルをロードする間、キャッシュされたトランザクションが書き込まれる可能性が高くなります。
- キャッシュされたトランザクションをロードする前に停止するように設定されているタスク。この場合、すべてのテーブルのロードが完了するまで、すべてのトランザクションがキャッシュされます。この設定では、キャッシュされたトランザクションにより、かなりの量のストレージが消費されることがあります。
- Amazon Redshift にロードされるテーブルを使用する設定になっているタスク。Amazon Aurora がターゲットの場合、この設定は問題になりません。

したがって、AWS DMS Serverless は 15 分ごとにストレージ使用率をモニタリングします。割り当てられたストレージが 90% 利用されると、AWS DMS Serverless は追加のストレージでレプリケーションをスケールアップします。レプリケーションの 100% ストレージが使用されており、呼び出しプロセス前または実行中にレプリケーションタスクが失敗した場合、DMS Serverless はスケールアップが正常に完了するとタスクを再開します。

Note

- 以前に停止したタスクを再開すると、不完全なテーブルのフルロードオペレーションが最初から再開されます。
- ストレージスケールアップイベント中の DMS タスクのパフォーマンスには影響しません。
- 2 つのストレージの自動スケールアップイベントの間に冷却期間はありません。

AWS DMS サーバーレスの制限

AWS DMS Serverless には以下の制限があります。

- 変更できるのは、`CREATED`、`STOPPED`または `FAILED`状態の AWS DMS レプリケーション設定のみです。どの設定をどの条件下で変更できるかの詳細については、「[AWS DMS サーバーレス レプリケーションの変更](#)」を参照してください。
- 削除できるのは、`STOPPED`、または `FAILED`状態の AWS DMS レプリケーション設定のみです。

- レプリケーションインスタンスとは異なり、AWS DMS サーバーレスレプリケーションには管理タスク用のパブリック IP アドレスはありません。サーバーレスレプリケーションは、コンソールを使用して管理します。
- AWS DMS サーバーレスのこのリリースでは、AWS DMS 標準がサポートするすべてのソースエンドポイントタイプとターゲットエンドポイントタイプをサポートしているわけではありません。サポート対象のエンジンタイプのリストについては、「[AWS DMS サーバーレスコンポーネント](#)」を参照してください。
- サーバーレスレプリケーションでは VPC エンドポイントを使用して依存関係にアクセスする必要があります。次のエンドポイントタイプにアクセスするには、VPC エンドポイントを使用する必要があります。
 - Amazon S3
 - Amazon Kinesis
 - AWS Secrets Manager
 - Amazon DynamoDB
 - Amazon Redshift
 - Amazon OpenSearch Service

VPC エンドポイントの設定の詳細については、「[の VPC エンドポイントの設定 AWS DMS](#)」を参照してください。

- AWS DMS サーバーレスはビューをサポートしていません。
- AWS DMS Serverless は DB2 エンドポイントの SSL 接続をサポートしていません。
- AWS DMS Serverless は、カスタム CDC 開始ポイントの設定をサポートしていません。
- レプリケーションタスクがプロビジョニング解除状態にある場合、テーブルに関連するメタデータとレプリケーション統計は失われます。

AWS DMS サーバーレス移行前。

AWS DMS Serverless には、データベース移行を開始する前に潜在的な問題を特定するのに役立つ移行前評価機能が含まれています。移行前評価を実行することで、サーバーレスレプリケーションの成功を妨げる可能性のある設定の問題や互換性の問題を検出して解決できます。詳細については、「[Individual assessment](#)」を参照してください。

AWS DMS Standard とは異なり、AWS DMS Serverless は移行前評価の結果をシステム管理の Amazon S3 バケットに自動的に保存するため、カスタムバケットを指定する必要はありません。

AWS DMS Serverless には、移行前評価をサポートするために以下のオプション設定が用意されています。

- **ResultLocationFolder**: この評価実行の結果 AWS DMS を保存する Amazon S3 バケット内のフォルダ。
- **ResultEncryptionMode**: サポートされる値は SSE_KMS と SSE_S3 です。これらの値を指定しない場合、ファイルは保管時に暗号化されません。詳細については、[「Amazon AWS S3 ターゲットオブジェクトを暗号化するための KMS キーの作成Amazon S3」](#)を参照してください。
- **ResultKmsKeyArn**: ResultEncryptionMode を SSE_KMS に設定する際に指定するカスタマー KMS 暗号化キーの ARN。
- **IncludeOnly**: 内容に含める特定の個別評価の名前一覧 (スペース区切り)。これらの名前は、AWS DMS が関連する移行のためにサポートする個々の評価のデフォルトリストから取得されます。
- **Exclude**: 内容から除外する特定の個別評価の名前一覧 (スペース区切り)。これらの名前は、が関連する移行のために AWS DMS サポートする個々の評価のデフォルトリストから取得されます。
- **FailOnAssessmentFailure**: true (デフォルト設定) または false に設定可能な項目です。評価が失敗した場合にレプリケーションが自動的に開始されないようにするには、この設定を に設定します。この設定は、レプリケーションの正常な実行を妨げている問題の評価に役立ちます。

KMS キーを使用したファイルの暗号化

カスタマーマネージドキーを使用して DMS Serverless 移行前評価用に SSE-KMS を設定するには、DMS サービスにリンクされたロールを付与するポリシーステートメントを KMS キーに 追加し、評価プロセス中のデータの安全な暗号化と復号化ができるようにします。kms:GenerateDataKey と kms:Decrypt のアクセス許可を設定する必要があります。次の例を参照してください。

```
{
  "Sid": "AccessForDMSServerlessPremigration",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::<CustomerAccountId>:role/aws-service-role/
dms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForDMSServerless"
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey*"
  ]
}
```

```
],  
  "Resource": "*" }  
}
```

制限事項


Serverless 移行前には次の制約事項があります。

- AWS DMS サーバーレスは、describe-replications API を呼び出すときに、最新の移行前評価結果のみを保持します。古い評価の実行は即時の表示から削除されますが、対応する結果ファイルは S3 結果バケットで引き続きアクセスできます。
- カスタム S3 バケットを選択して評価の結果を保存することはできません。
- 再マッピングスキーマ、テーブル、列の変換は、プリフライトではサポートされていません。

AWS DMS レプリケーションインスタンスの使用

AWS DMS レプリケーションインスタンスを作成すると、は Amazon VPC サービスに基づく Virtual Private Cloud (VPC) の Amazon EC2 インスタンスにそのインスタンス AWS DMS を作成します。このレプリケーション インスタンスを使用して、データベース移行を実行します。[Multi-AZ] (マルチ AZ) オプションを選択した場合、レプリケーション インスタンスはマルチ AZ 配置を使用して高可用性およびフェイルオーバー サポートを提供します。

マルチ AZ 配置では、はレプリケーションインスタンスの同期スタンバイレプリカ AWS DMS を別のアベイラビリティゾーンに自動的にプロビジョニングして維持します。プライマリレプリケーション インスタンスは、同期的にアベイラビリティゾーン間でスタンバイレプリカにレプリケートされます。このアプローチでは、データの冗長性が確保されて I/O のフリーズは排除されるため、レイテンシーのスパイクは最小限に抑えられます。



AWS DMS は、レプリケーションインスタンスを使用してソースデータストアに接続し、ソースデータを読み取り、ターゲットデータストアで使用するためにデータをフォーマットします。レプリケーション インスタンスもターゲットデータストアにデータをロードします。この処理のほとんどはメモリ内で行われます。ただし、大きいトランザクションではディスクでのバッファリングが必要になることがあります。キャッシュされたトランザクションとログファイルもディスクに書き込まれます。

AWS DMS レプリケーションインスタンスは、次の AWS リージョンで作成できます。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (オハイオ)	us-east-2	dms.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	dms.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	dms.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dms-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	dms.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
アフリカ (ケープタウン)	af-south-1	dms.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (香港)	ap-east-1	dms.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-2	dms.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ジャカルタ)	ap-southeast-3	dms.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-5	dms.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-4	dms.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	dms.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ニュージーランド)	ap-southeast-6	dms.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (大阪)	ap-northeast-3	dms.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	dms.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	dms.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	dms.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (台北)	ap-east-2	dms.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (タイ)	ap-southeast-7	dms.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	dms.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ (中部)	ca-central-1	dms.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dms-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
カナダ西部 (カルガリー)	ca-west-1	dms.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dms-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	dms.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	dms.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	dms.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
ヨーロッパ (ミラノ)	eu-south-1	dms.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (パリ)	eu-west-3	dms.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (スペイン)	eu-south-2	dms.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	dms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧州 (チューリッヒ)	eu-central-2	dms.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
イスラエル (テルアビブ)	il-central-1	dms.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
メキシコ (中部)	mx-central-1	dms.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (バーレーン)	me-south-1	dms.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
中東 (アラブ首長国連邦)	me-central-1	dms.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	dms.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル	
AWS GovCloud (米国東部)	us-gov-east-1	dms.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (米国西部)	us-gov-west-1	dms.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS DMS は、米国政府機関と顧客が機密性の高いワークロードをクラウドに移行できるようにするという特別な AWS リージョンをサポートしています。AWS GovCloud (US) AWS GovCloud (US) は、米国政府の特定の規制およびコンプライアンス要件に対応しています。詳細については [AWS GovCloud \(US\)、GovCloud \(米国\) とは AWS 」を参照してください。](#)

以下で、レプリケーション インスタンスの詳細についてご参照ください。

トピック

- [移行に適した DMS AWS レプリケーションインスタンスの選択](#)
- [レプリケーションインスタンス向けの最適なサイズの選択](#)
- [レプリケーションエンジンバージョンの操作](#)
- [パブリックおよびプライベートレプリケーション インスタンス](#)
- [IP アドレス指定とネットワークタイプ](#)
- [レプリケーション インスタンスのためのネットワークのセットアップ](#)
- [レプリケーション インスタンスのための暗号化キーの設定](#)
- [レプリケーション インスタンスの作成](#)
- [レプリケーション インスタンスの変更](#)
- [レプリケーション インスタンスを再起動する](#)
- [レプリケーション インスタンスを削除する](#)
- [AWS DMS メンテナンスウィンドウの使用](#)

移行に適した DMS AWS レプリケーションインスタンスの選択

AWS DMS は Amazon EC2 インスタンスにレプリケーションインスタンスを作成します。AWS DMS は現在 T3、C5、C6i、R5、R6i Amazon EC2 インスタンスクラスをサポートしています。

- T3 インスタンスは次世代バースト可能汎用インスタンスタイプです。このインスタンスタイプはいつでも必要な時間だけ CPU 使用率をバーストさせる機能を備えベースラインレベルの CPU パフォーマンスを提供します。T3 インスタンスはコンピューティング、メモリ、ネットワークリソースを提供し、一時的な使用スパイクが発生する CPU 使用率の中程度のアプリケーション向けに設計されています。T3 インスタンスはワークロードがベースラインしきい値を下回って動作している場合、CPU クレジットを累積します。獲得した CPU クレジットはフル CPU コアパフォーマンスで必要に応じて 1 分間バーストさせる機会を T3 インスタンスに提供します。

T3 インスタンスは必要に応じて unlimited モードでいつでもバーストできます。unlimited モードの詳細については、「[バーストパフォーマンスインスタンスの Unlimited モードでの作業](#)」をご参照ください。

- C5 インスタンスはアドバンスド コンピューティング集約型ワークロードを実行するためにコンピューティング比あたりの低コストでコスト効率の高いパフォーマンスを実現する次世代インスタンスタイプです。これには、ハイパフォーマンスウェブサーバー、ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC)、バッチ処理、広告配信、高スケーラビリティのあるマルチプレイヤー ゲーム、ビデオ エンコーディングなどのワークロードが含まれます。その他のワークロード C5 インスタンスは科学的モデリング、分散分析、マシンおよび深層学習の推論などに適しています。C5 インスタンスは Intel および AMD のプロセッサの選択で利用できます。
- C6i インスタンスは、さまざまなワークロードに対し、同等の Gen5 インスタンスと比較して最大 15 % 優れたコンピューティングコストパフォーマンスと常時オンのメモリ暗号化を提供します。C6i インスタンスは、バッチ処理、分散分析、ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC)、広告配信、高スケーラビリティのマルチプレイヤーゲーム、動画エンコーディングなど、コンピューティング集約型のワークロードに最適です。
- R5 インスタンスは次世代のメモリ最適化 Amazon EC2 インスタンスタイプです。R5 インスタンスはハイパフォーマンス データベース、ウェブ スケール分散インメモリキャッシュ、中規模のインメモリデータベース、リアルタイム ビッグデータ分析、その他のエンタープライズアプリケーションなど、メモリを大量に消費するアプリケーションに最適です。を使用した高スループットトランザクションシステムの継続的な移行やレプリケーションも、大量の CPU とメモリを消費 AWS DMS する可能性があります。
- R6i インスタンスは、さまざまなワークロードに対し、同等の Gen5 インスタンスと比較して最大 15 % 優れたコンピューティングコストパフォーマンスと常時オンのメモリ暗号化を提供し

まず。R6i インスタンスは SAP 認定を受けており、SQL データベースや noSQL データベースなどのワークロード、Memcached や Redis OSS などの分散ウェブスケールインメモリキャッシュ、SAP HANA などのインメモリデータベース、Hadoop クラスターや Spark クラスターなどのリアルタイムビッグデータ分析に最適です。

- C7i インスタンスは、同等の前世代のインスタンスよりも優れたコンピューティングパフォーマンスを提供します。AWS DMS ワークロードの場合、C7i インスタンスはデータ変換プロセスの加速、計算負荷の高いスキーマ変換の処理、大量の移行タスク中の一貫したスループットの維持に優れています。これらのインスタンスは、持続的な CPU パフォーマンスを必要とするコンピューティングパフォーマンスの理想的なバランスを提供します。
- R7i インスタンスは、同等の前世代のインスタンスよりも優れたコンピューティングパフォーマンスを提供し、メモリを大量に消費するワークロードに対して高いメモリ容量を提供します。AWS DMS ワークロードの場合、R7i インスタンスは大量の同時データベーストランザクションを処理する大規模なデータベースを含むタスクに特に適しています。これにより、大量のメモリを必要とするレプリケーションシナリオや、大量のメモリバッファを必要とする複雑なデータ検証プロセスを効率的に処理できます。

レプリケーション インスタンスごとに、メモリと vCPU の固有の設定があります。次の表は、各レプリケーション インスタンスタイプの設定を示しています。料金の詳細については「[AWS Database Migration Service 料金表のページ](#)」をご参照ください。

汎用レプリケーションインスタンスタイプ

タイプ	vCPU	メモリ (GiB)
dms.t3.micro	2	1
dms.t3.small	2	2
dms.t3.medium	2	4
dms.t3.large	2	8

コンピューティング最適化レプリケーションインスタンスタイプ

タイプ	vCPU	メモリ (GiB)
dms.c5.large	2	4
dms.c5.xlarge	4	8
dms.c5.2xlarge	8	16
dms.c5.4xlarge	16	32
dms.c5.9xlarge	36	72
dms.c5.12xlarge	48	96
dms.c5.18xlarge	72	144
dms.c5.24xlarge	96	192
dms.c6i.large	2	4
dms.c6i.xlarge	4	8
dms.c6i.2xlarge	8	16
dms.c6i.4xlarge	16	32
dms.c6i.8xlarge	32	64
dms.c6i.12xlarge	48	96
dms.c6i.16xlarge	64	128
dms.c6i.24xlarge	96	192
dms.c6i.32xlarge	128	256
dms.c7i.large	2	4
dms.c7i.xlarge	4	8
dms.x7i.2xlarge	8	16

タイプ	vCPU	メモリ (GiB)
dms.x7i.4xlarge	16	32
dms.x7i.8xlarge	32	64
dms.x7i.12xlarge	48	96
dms.x7i.16xlarge	64	128
dms.x7i.24xlarge	96	192
dms.x7i.48xlarge	192	384

メモリ最適化レプリケーションインスタンスタイプ

タイプ	vCPU	メモリ (GiB)
dms.r5.large	2	16
dms.r5.xlarge	4	32
dms.r5.2xlarge	8	64
dms.r5.4xlarge	16	128
dms.r5.8xlarge	32	256
dms.r5.12xlarge	48	384
dms.r5.16xlarge	64	512
dms.r5.24xlarge	96	768
dms.r6i.large	2	16
dms.r6i.xlarge	4	32
dms.r6i.2xlarge	8	64

タイプ	vCPU	メモリ (GiB)
dms.r6i.4xlarge	16	128
dms.r6i.8xlarge	32	256
dms.r6i.12xlarge	48	384
dms.r6i.16xlarge	64	512
dms.r6i.24xlarge	96	768
dms.r6i.32xlarge	128	1024
dms.r7i.large	2	16
dms.r7i.xlarge	4	32
dms.r7i.2xlarge	8	64
dms.r7i.4xlarge	16	128
dms.r7i.8xlarge	32	256
dms.r7i.12xlarge	48	384
dms.r7i.16xlarge	64	512
dms.r7i.24xlarge	96	768
dms.r7i.48xlarge	192	1536

上記の表は、すべての AWS DMS レプリケーションインスタンスタイプを示していますが、リージョンで利用できるタイプは異なる場合があります。各リージョンで利用できるレプリケーションインスタンスタイプを確認するには、次の [AWS CLI](#) コマンドを実行します。

```
aws dms describe-orderable-replication-instances --region your_region_name
```

トピック

- [使用するインスタンスクラスの決定](#)

- [バーストパフォーマンスインスタンスの Unlimited モードでの作業](#)

使用するインスタンスクラスの決定

どのレプリケーションインスタンスクラスが最適かを判断するために、が AWS DMS 使用する変更データキャプチャ (CDC) プロセスを見てみましょう。

全ロード + CDC タスク (一括ロードと継続的なレプリケーション) を実行していると想定します。この場合、タスクにはメタデータやその他の情報を格納する独自の SQLite リポジトリがあります。が全ロード AWS DMS を開始する前に、以下の手順を実行します。

- AWS DMS は、ソースエンジンのトランザクションログから移行するテーブルの変更のキャプチャを開始します (これらのキャッシュされた変更と呼ばれます)。全ロードが完了すると、これらのキャッシュされた変更が収集され、ターゲットに適用されます。キャッシュされた変更のボリュームに応じて、これらの変更は、メモリから直接適用できます。ここで、これらの変更から設定しきい値まで収集されます。または、ディスクから適用して、変更がメモリに保持できないときに書き込まれるようにすることもできます。
- キャッシュされた変更が適用されると、デフォルトではターゲットインスタンスでトランザクション適用プロセス AWS DMS が開始されます。

適用されたキャッシュされた変更フェーズと継続的なレプリケーションフェーズでは、は 2 つのストリームバッファ AWS DMS を使用します。1 つは受信データと送信データ用です。は、別のメモリバッファであるソートと呼ばれる重要なコンポーネント AWS DMS も使用します。ソーターコンポーネントの 2 つの重要な用途 (他のコンポーネントを含む) は次のとおりです。

- すべてのトランザクションを追跡し、関連するトランザクションのみを送信バッファに転送します。
- これにより、トランザクションはソース上と同じコミットの順番で転送されます。

見てわかるように、このアーキテクチャには、AWS DMS の CDC 用の 3 つの重要なメモリバッファがあります。これらのバッファのいずれでメモリ負荷が生じた場合、移行でパフォーマンス上の問題が発生し、障害が起きる可能性があります。

1 秒あたりのトランザクション数 (TPS) が多い重いワークロードをこのアーキテクチャに接続すると、R5 インスタンスと R6i インスタンスが提供する追加メモリが役立つことが明らかになります。R5 インスタンスと R6i インスタンスを使用すると、メモリ内に多数のトランザクションが保持されるため、継続的なレプリケーション中のメモリ負荷の問題を回避できます。

バーストパフォーマンスインスタンスの Unlimited モードでの作業

T3 インスタンスなどの unlimited として設定したバーストパフォーマンスインスタンスは、必要に応じた期間にわたり、高い CPU 使用率を保持できます。時間あたりインスタンス料金は、すべての CPU 使用率のスパイクを自動的にカバーできます。24 時間移動ベースでまたはインスタンスの存続期間のいずれか短い方の時間で、インスタンスの平均 CPU 使用率がベースライン以下になった場合、インスタンス料金は自動的にすべての CPU 使用率スパイクをカバーします。

汎用のワークロードではほとんどの場合、unlimited として設定されたインスタンスは追加料金なしで十分なパフォーマンスを提供します。長時間にわたって高い CPU 使用率でインスタンスを実行する場合には、vCPU 時間ごとに均一追加料金が発生します。T3 インスタンスの料金について詳しくは、[AWS Database Migration Service](#) の「T3 CPU クレジット」をご参照ください。

T3 インスタンス用 unlimited モードの詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[バーストパフォーマンスインスタンスの Unlimited モード](#)」を参照してください。

Important

[AWS 無料利用枠](#)提供の下で dms.t3.micro インスタンスを unlimited モードで使うと、料金が適用される場合があります。特に、24 時間横揺れ周期における平均使用率が、そのインスタンスのベースライン使用率を超過すると料金が発生することがあります。詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[ベースライン使用率](#)」をご参照ください。

T3 インスタンスは、デフォルトで unlimited として起動します。24 時間の平均 CPU 使用率がベースラインを超えた場合は、余剰クレジットに対して課金されます。場合によっては、T3 スポットインスタンスは unlimited のように起動することがあり、すぐに短時間使用する予定もあると思います。CPU クレジットが発生するアイドル時間なしで実行すると、余剰クレジットの料金が発生します。コストの増加を抑えるには、T3 スポットインスタンスを標準モードで起動することをお勧めします。詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[余剰クレジットにより料金が発生することがある](#)」、「[T3 スポットインスタンス](#)」、「[バーストパフォーマンスインスタンスのスタンダードモード](#)」を参照してください。

レプリケーションインスタンス向けの最適なサイズの選択

適切なレプリケーション インスタンスの選択は、ユースケースのいくつかの要因によって異なります。レプリケーション インスタンスリソースの使用方法を理解しやすいように、次の説明をご参照ください。全ロードと CDC タスクの一般的なシナリオを説明します。

全ロードタスク中、 はテーブルを個別に AWS DMS ロードします。デフォルトでは、一度に 8 つのテーブルがロードされます。 は、フルロードタスク中にソースへの継続的な変更 AWS DMS をキャプチャし、後でターゲットエンドポイントに適用できるようにします。変更はメモリにキャッシュされます。使用可能なメモリがなくなると、変更はディスクにキャッシュされます。テーブルのフルロードタスクが完了すると、 はキャッシュされた変更をターゲットテーブルに AWS DMS すぐに適用します。

テーブルのキャッシュされた変更がすべて適用されると、ターゲットエンドポイントはトランザクション上一貫性のある状態になります。この時点で、ターゲットは最後にキャッシュされた変更に関してソースエンドポイントと同期しています。AWS DMS その後、 はソースとターゲットの間で継続的なレプリケーションを開始します。そのために、 はソーストランザクションログから変更オペレーション AWS DMS を取得し、トランザクション整合性のある方法でターゲットに適用します。(このプロセスでは、バッチ最適化適用が選択されていないことを前提としています)。 は、可能であれば、レプリケーションインスタンスのメモリを介して継続的な変更を AWS DMS ストリーミングします。それ以外の場合、 はターゲットに適用できるようになるまで、レプリケーションインスタンスのディスクに変更を AWS DMS 書き込みます。

レプリケーション インスタンスが変更処理をどのように処理するか、およびそのプロセスでメモリがどのように使用されるかについて、何らかの制御があります。変更処理のチューニング方法の詳細については、「[変更処理のチューニング設定](#)」をご参照ください。

考慮すべき要素

メモリとディスク容量は、ユースケースに適したレプリケーションインスタンスを選択する際の重要な要素です。レプリケーションインスタンスを選択するために分析すべきユースケースの特徴について次に説明します。

• データベースとテーブルのサイズ

データ量は、フルロードパフォーマンスを最適化するためのタスクの設定を決定するうえで役立ちます。例えば、1 TB スキーマが 2 つある場合、テーブルをパーティション化して 500 GB の 4 つのタスクの分割して、それらを並列で実行できます。レプリケーションインスタンスで利用できる CPU リソースにより、実行できる並列処理は異なります。このため、フルロードパフォーマンスを最適化するには、データベースのサイズとテーブルのサイズを把握することをお勧めします。これにより、実行できるタスクの数を判断できます。

• ラージオブジェクト

移行の範囲内のデータ型がパフォーマンスに影響を及ぼす場合があります。特にラージオブジェクト (LOB) は、パフォーマンスとメモリ消費に影響します。LOB 値を移行するには、 は 2 ステッ

プのプロセス AWS DMS を実行します。まず、LOB 値なしで行をターゲット AWS DMS に挿入します。次に、LOB 値で行 AWS DMS を更新します。このプロセスはメモリに影響を及ぼすため、ソース内の LOB 列を特定し、そのサイズを分析しておくことが重要です。

- ロード頻度とトランザクションのサイズ

ロード頻度と 1 秒あたりのトランザクション数 (TPS) は、メモリ使用量に影響します。TPS またはデータ操作言語 (DML) のアクティビティ数が多いと、メモリの使用量が上がります。これが発生するのは、変更内容をターゲットに適用するまで DMS はキャッシュするためです。これにより、CDC の実行中にスワッピング (メモリオーバーフローによる物理ディスクへの書き込み) が発生し、レイテンシーが発生します。

- テーブルキーと参照整合性

テーブルのキーに関する情報により、データの移行に使用する CDC モード (バッチ適用またはトランザクション適用) が定まります。通常、トランザクション適用はバッチ適用よりも遅くなります。長時間実行されるトランザクションの場合、多くの変更を移行する必要がある可能性があります。トランザクション適用を使用する場合、バッチ適用と比較して、変更を保存するためにより多くのメモリが必要になる AWS DMS 場合があります。プライマリキーなしでテーブルを移行すると、一括適用が失敗し、DMS タスクはトランザクション適用モードに変更されます。CDC 中にテーブル間で参照整合性がアクティブな場合、はデフォルトでトランザクション適用 AWS DMS を使用します。バッチ適用とトランザクション適用との比較の詳細については、「[DMS バッチ適用機能を使用して CDC レプリケーションパフォーマンスを向上させるにはどうすればよいですか?](#)」を参照してください。

このようなメトリクスを使用して、レプリケーションインスタンスをコンピューティング最適化またはメモリ最適化する必要があるかを判断します。

一般的な問題

移行中にレプリケーションインスタンスでのリソースの競合の原因となる次のとおりの一般的な問題に直面する場合があります。レプリケーションインスタンスメトリクスの詳細については、「[レプリケーションインスタンスのメトリクス](#)」を参照してください。

- レプリケーションインスタンスのメモリが不足すると、データはディスクに書き込まれます。ディスクからの読み取りによってレイテンシーが発生する可能性があります。ただしこれは、十分なメモリを備えたレプリケーションインスタンスのサイズを設定することで回避できます。

- レプリケーションインスタンスに割り当てられるディスクサイズは、必要となるより小さいサイズでも構いません。ディスクサイズは、メモリ内のデータがオーバーフローした場合や、タスクログの保存にも使用されます。最大 IOPS もこれに依存します。
- 複数のタスクや並列処理の高いタスクを実行すると、レプリケーションインスタンスの CPU 消費量に影響します。これにより、タスクの処理が遅くなり、レイテンシーが発生します。

ベストプラクティス

レプリケーションインスタンスのサイジングを行う際は、次の 2 つの最も一般的なベストプラクティスの採用を検討します。詳細については、「[のベストプラクティス AWS Database Migration Service](#)」を参照してください。

1. ワークロードのサイジングを行い、コンピューティング集約型であるか、メモリ集中型であるかを判断しておきます。これに基づいて、レプリケーションインスタンスのクラスとサイズを決定できます。
 - AWS DMS はメモリ内の LOBs。この操作にはかなりの量のメモリが必要です。
 - タスクの数とスレッドの数は CPU 消費に影響します。フルロード操作中は `MaxFullLoadSubTasks` の使用を最大 8 に抑えます。
2. フルロード中のワークロードが高い場合は、レプリケーションインスタンスに割り当てられるディスク容量を増やします。これにより、レプリケーションインスタンスは割り当てられた IOPS を最大限に利用できます。

上記のガイドラインは考えられるすべてのシナリオをカバーしていません。レプリケーションインスタンスのサイジングを行う際は、特定のユースケースの詳細を考慮することが重要です。

上記のテストにより、CPU とメモリはワークロードによって異なることが明らかになっています。具体的には、LOB はメモリに影響し、タスク数や並列処理は CPU に影響します。移行の実行後、レプリケーションインスタンスの CPU、解放可能なメモリ、空きストレージ、IOPS をモニタリングします。収集したデータに基づいて、必要に応じてレプリケーション インスタンスのサイズを増減することができます。

レプリケーションエンジンバージョンの操作

レプリケーションエンジンは、レプリケーションインスタンスで実行され、指定した移行タスクを実行するコア AWS DMS ソフトウェアです。AWS は、新機能とパフォーマンスの向上により、AWS

DMS レプリケーションエンジンソフトウェアの新しいバージョンを定期的にリリースします。レプリケーションエンジンソフトウェアの各バージョンには、他のバージョンと区別するための独自のバージョン番号があります。

新しいレプリケーションインスタンスを起動すると、特に指定しない限り、最新の AWS DMS エンジンバージョンが実行されます。詳細については、「[AWS DMS レプリケーションインスタンスの使用](#)」を参照してください。

現在実行中のレプリケーションインスタンスがある場合は、より新しいエンジンバージョンにアップグレードできます (エンジンバージョンのダウングレード AWS DMS はサポートされていません)。レプリケーションエンジンのバージョンの詳細については、「[AWS DMS リリースノート](#)」をご参照ください。

コンソールを使用したエンジンバージョンのアップグレード

を使用して AWS DMS レプリケーションインスタンスをアップグレードできます AWS マネジメントコンソール。

コンソールを使用してレプリケーション インスタンスをアップグレードするには

1. <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Replication instances] (レプリケーション インスタンス) を選択します。
3. レプリケーションエンジンを選択し、[Modify] (変更) を選択します。
4. [エンジンバージョン] で アップグレードするバージョン番号を選択して、[変更する] をクリックします。

Note

レプリケーション インスタンスをアップグレードする前に、すべてのタスクを停止することをお勧めします。タスクを停止しない場合、AWS DMS はアップグレード前にタスクを自動的に停止します。タスクを手動で停止した場合、アップグレードの完了後にタスクを手動で開始する必要があります。レプリケーション インスタンスタイプのアップグレードには数分間かかります。インスタンスが使用可能になると、ステータスは available に変わります。

を使用したエンジンバージョンのアップグレード AWS CLI

レ AWS DMS プリケーションインスタンスは AWS CLI、次のように を使用してアップグレードできます。

を使用してレプリケーションインスタンスをアップグレードするには AWS CLI

1. 次のコマンドを使用して、レプリケーション インスタンスの Amazon リソースネーム (ARN) を確認します。

```
aws dms describe-replication-instances \  
--query "ReplicationInstances[*].  
[ReplicationInstanceIdentifier,ReplicationInstanceArn,ReplicationInstanceClass]"
```

出力で、アップグレードするレプリケーション インスタンスの ARN を書き留めます。たとえば、arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:rep:6EFQQ06U6EDPRCPKLNPL2SCEEY などです。

2. 次のコマンドを使用して、使用可能なレプリケーション インスタンスバージョンを調べます。

```
aws dms describe-orderable-replication-instances \  
--query "OrderableReplicationInstances[*].[ReplicationInstanceClass,EngineVersion]"
```

出力で、エンジンバージョン番号またはレプリケーション インスタンスクラスに使用できる番号を書き留めます。この情報はステップ 1 の出力に表示されます。

3. 次のコマンドを使ってレプリケーション インスタンスをアップグレードします。

```
aws dms modify-replication-instance \  
--replication-instance-arn arn \  
--engine-version n.n.n
```

前述の *arn* を、前のステップで書き留めた実際のレプリケーション インスタンス ARN に置き換えます。

n.n.n を、たとえば、3.4.5 など目的のエンジンバージョン番号に置き換えます。

Note

レプリケーション インスタンスタイプのアップグレードには数分間かかります。次のコマンドを使用して、レプリケーション インスタンスのステータスを表示できます。

```
aws dms describe-replication-instances \
--query "ReplicationInstances[*].
[ReplicationInstanceIdentifier,ReplicationInstanceStatus]"
```

レプリケーション インスタンスが使用可能になると、ステータスは `available` に変わります。

パブリックおよびプライベートレプリケーション インスタンス

レプリケーションインスタンスがソースデータベースとターゲットデータベースに接続するために使用するについて、パブリック IP アドレスにするかプライベート IP アドレスするかを指定できます。

プライベート レプリケーション インスタンスには、レプリケーション ネットワーク外からアクセスできないプライベート IP アドレスがあります。ソースデータベースとターゲットデータベースの両方が、レプリケーションインスタンスの仮想プライベートクラウド (VPC) に接続されている同じネットワーク内にある場合は、専用インスタンスを使用します。ネットワークは、仮想プライベートネットワーク (VPN) Direct Connect、または VPC ピアリングを使用して VPC に接続できます。

VPC ピアリング接続は、2 つの VPC 間のネットワーク接続です。これを使用すると、各 VPC のプライベート IP アドレスを使用して、あたかも同じネットワーク内にあるかのようにルーティングできます。VPC ピアリングの詳細については、[Amazon VPC ユーザーガイド](#) の「VPC ピアリング」をご参照ください。

パブリックレプリケーションインスタンスは、レプリケーションインスタンスの VPC セキュリティグループ、レプリケーションインスタンスのパブリック IP アドレス、または NAT ゲートウェイのパブリック IP アドレスを使用できます。これらの接続によって、データ移行に使用するネットワークが形成されます。

IP アドレス指定とネットワークタイプ

AWS DMS は常に Amazon Virtual Private Cloud (VPC) にレプリケーションインスタンスを作成します。VPC を作成する際に、使用する IP アドレス指定 (IPv4 または IPv6、あるいはその両方) を決

定できます。その後、レプリケーションインスタンスを作成または変更する際に、デュアルスタックモードを使用して IPv4 アドレスプロトコルまたは IPv6 アドレスプロトコルの使用を指定できます。

IPv4 アドレス

VPC を作成する際、10.0.0.0/16 などのクラスレス ドメイン間ルーティング (CIDR) ブロックの形式で VPC の IPv4 アドレスの範囲を指定できます。サブネットグループは、この CIDR ブロック内の IP アドレスの範囲を定義します。これらの IP アドレスはプライベートまたはパブリックです。

プライベート IPv4 アドレスは、インターネットから到達できない IP アドレスです。プライベート IPv4 アドレスは、レプリケーションインスタンスと同じ VPC 内のその他のリソース(Amazon EC2 インスタンスなど) との間の通信に使用できます。各レプリケーションインスタンスには、VPC 内通信のためのプライベート IP アドレスが備えられています。

パブリック IP アドレスは、インターネットから到達可能な IPv4 アドレスです。パブリックアドレスは、レプリケーションインスタンスとインターネット上のリソース間の通信に使用できます。レプリケーションインスタンスにパブリック IP アドレスに持たせるかをユーザーは管理できます。

デュアルスタックモードと IPv6 アドレス

IPv6 を介してレプリケーションインスタンスと通信する必要があるリソースがある場合は、デュアルスタックモードを使用します。デュアルスタックモードを使用するには、レプリケーションインスタンスに関連付けるサブネットグループ内の各サブネットに IPv6 CIDR ブロックが関連付けられていることを確認します。この要件を満たすように、新しいレプリケーションサブネットグループを作成するか、既存のレプリケーションサブネットグループを変更することができます。各 IPv6 アドレスは、グローバルに一意です。VPC の IPv6 CIDR ブロックは、Amazon の IPv6 アドレスのプールから自動的に割り当てられます。範囲を自分で選択することはできません。

DMS は、プライベートデュアルスタックモードのレプリケーションインスタンスの IPv6 エンドポイントに対するインターネットゲートウェイアクセスを無効にします。DMS がこれを行うのは、IPv6 エンドポイントをプライベートにして、VPC 内からのみアクセスできるようにするためです。

AWS DMS コンソールを使用してレプリケーションインスタンスを作成または変更し、ネットワークタイプセクションでデュアルスタックモードを指定できます。次の画像は、コンソールの [Network type] (ネットワークの種類) セクションを示しています。

Connectivity and security

Network type - new [Info](#)

To use dual-stack mode, make sure that you associate an IPv6 CIDR block with a subnet in the VPC you specify.

☐ IPv4

Replication instance with an IPv4 network type that supports IPv4 addressing.

☒ Dual-stack mode

Replication instance with a dual network type that supports both IPv4 and IPv6 addressing.

リファレンス

- IPv4 と IPv6 の詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「[Amazon VPC の仕組み](#)」を参照してください。
- デュアルスタックモードを使用したレプリケーションインスタンスの作成の詳細については、「[レプリケーション インスタンスの作成](#)」を参照してください。
- レプリケーションインスタンスの変更の詳細については、「[レプリケーション インスタンスの変更](#)」を参照してください。

レプリケーション インスタンスのためのネットワークのセットアップ

AWS DMS は常に Amazon VPC に基づいて VPC にレプリケーションインスタンスを作成します。レプリケーション インスタンスがある VPC を指定します。アカウントと AWS リージョンにデフォルトの VPC を使用するか、新しい VPC を作成できます。

レプリケーション インスタンスの VPC に割り当てられた Elastic Network Interface がセキュリティグループに関連付けられていることを確認します。また、このセキュリティグループのルールで、すべてのポートですべてのトラフィックが VPC から出る (egress) であることを確認します。このアプローチでは、エンドポイントで適切な受信ルールが有効になっている場合、レプリケーションインスタンスからソースデータベースエンドポイントとターゲットデータベースエンドポイントへの通信が許可されます。すべてのアドレスへの送信をすべてのポートで許可するデフォルト設定をエンドポイントに使用することをお勧めします。

ソースおよびターゲットエンドポイントは、VPC に接続するか、VPC 内に配置されることにより、VPC 内にあるレプリケーション インスタンスにアクセスします。データベースエンドポイント

には、レプリケーション インスタンスからの受信アクセスを許可するネットワークアクセスコントロールリスト (ACL) およびセキュリティグループルール (該当する場合) を含める必要があります。この設定方法は使用するネットワーク構成によって異なります。レプリケーション インスタンスの VPC セキュリティグループ、レプリケーション インスタンスのプライベートまたはパブリック IP アドレス、あるいは NAT ゲートウェイのパブリック IP アドレスを使用することができます。これらの接続によって、データ移行に使用するネットワークが形成されます。

Note

基盤となるインフラストラクチャの変更により IP アドレスが変更される可能性があるため、VPC CIDR 範囲を使用するか、NAT GW に関連付けられた 伸縮性 IP を介してレプリケーション インスタンスのアウトバウンド トラフィックをルーティングすることをお勧めします。CIDR ブロックを含む VPC の作成方法の詳細については、[VPC とサブネットの使用](#)の「Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイド」をご参照ください。Elastic IP アドレスの詳細については、Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイドの「[Elastic IP アドレス](#)」をご参照ください。

データベース移行のネットワーク設定

AWS Database Migration Service では、複数の異なるネットワーク設定を使用できます。データベース移行に使用されるネットワークの一般的な設定を以下に示します。

トピック


- [すべてのデータベース移行コンポーネントが 1 つの VPC にある設定](#)
- [複数の VPC を使用する構成](#)
- [共有 VPC を使用した構成](#)
- [Direct Connect または VPN を使用した VPC へのネットワークの設定](#)
- [インターネットを使用した VPC へのネットワークの設定](#)
- [VPC 内にはない RDS; DB インスタンスで ClassicLink を使用する VPC 内の DB インスタンスへの設定方法](#)
- [AWS サービスに接続するネットワークの設定](#)
- [VPC エンドポイントを使用して AWS サービスに接続するネットワークの設定](#)
- [インターネットを使用して AWS サービスに接続するネットワークの設定](#)

現実的であれば、ターゲットエンドポイントと同じリージョン、ターゲットエンドポイントと同じ VPC またはサブネットに DMS レプリケーションインスタンスを作成することをお勧めします。

すべてのデータベース移行コンポーネントが 1 つの VPC にある設定

ソースエンドポイント、レプリケーション インスタンス、ターゲットエンドポイントがすべて同じ VPC にある場合、データベース移行のネットワークが最もシンプルになります。この設定は、ソースとターゲットのエンドポイントが Amazon RDS DB インスタンスまたは Amazon EC2 インスタンスにある場合に適しています。

次の図は、Amazon EC2 インスタンス上のデータベースがレプリケーション インスタンスに接続され、データが Amazon RDS DB インスタンスに移行される設定を示しています。




この設定で使用する VPC セキュリティグループは、レプリケーション インスタンスからの受信をデータベースポートで許可する必要があります。これにはいくつか方法があります。レプリケーション インスタンスによって使用されるセキュリティグループにエンドポイントへの入力があることを確認できます。または、レプリケーションインスタンスの VPC CIDR 範囲、NAT ゲートウェイ Elastic IP、またはプライベート IP アドレス (使用している場合) を許可することもできます。ただし、レプリケーション IP アドレスが変更されるとレプリケーションが中断される可能性があるため、レプリケーションインスタンスのプライベート IP アドレスを使用することはお勧めしません。

複数の VPC を使用する構成

ソース エンドポイントとターゲット エンドポイントが別の VPC にある場合、いずれかの VPC でレプリケーション インスタンスを作成できます。これで、VPC ピアリングを使用して 2 つの VPC をリンクできます。

VPC ピア接続は、同じネットワーク内にあるかのように各 VPC のプライベート IP アドレスを使用してルーティングできるようにする、2 つの VPC 間のネットワーキング接続です。独自の VPC、別の AWS アカウントの VPCs、または別の AWS リージョンの VPC との間で VPC ピアリング接続を作成できます。VPC ピアリングの詳細については、[Amazon VPC ユーザーガイド](#) の「VPC ピアリング」をご参照ください。

次の図に、VPC ピア接続の設定例を示します。ここでは、VPC 内の Amazon EC2 インスタンスのソースデータベースが VPC ピア接続で VPC と接続されます。この VPC には、レプリケーションインスタンスと Amazon RDS DB インスタンス上のターゲットデータベースが含まれています。



VPC ピアリング接続を実装するには、「Amazon VPC」ドキュメントの「[Amazon Virtual Private Cloud の VPC ピア接続を操作する](#)」を参照してください。片方の VPC のルートテーブルにもう一方の VPC の CIDR ブロックが含まれていることを確認します。例えば、VPC A が宛先 10.0.0.0/16 を使用して、VPC B が宛先 172.31.0.0 を使用している場合、VPC A のルートテーブルには 172.31.0.0 が含まれ、VPC B のルートテーブルには 10.0.0.0/16 が含まれている必要があります。詳細については、「Amazon VPC ピアリング接続」ドキュメントの「[VPC ピアリング接続のルートテーブルを更新する](#)」を参照してください。

この構成で使用される VPC セキュリティグループは、レプリケーションインスタンスからのデータベースポートでの受信を許可するか、ピアリングされている VPC の CIDR ブロックでの受信を許可する必要があります。

共有 VPC を使用した構成

AWS DMS は、組織内の参加している顧客アカウントと共有されているサブネットを、同じアカウントの通常のサブネットと同様に扱います。以下は、共有 VPCs、サブネット AWS DMS を処理する方法と、共有 VPCs。

ReplicationSubnetGroup オブジェクトを作成すると、カスタムサブネットまたは VPC で動作するようにネットワークを構成できます。ReplicationSubnetGroup を作成する場合、アカウント内の特定の VPC のサブネットを指定できます。指定するサブネットのリストには、別のアベイラビリティゾーンにある少なくとも 2 つのサブネットが含まれている必要があり、すべてのサブネットが同じ VPC 内にある必要があります。を作成するときは ReplicationSubnetGroup、サブネットのみを指定します。各サブネットは 1 つの VPC にリンクされるため、はユーザーに代わって VPC AWS DMS を決定します。

または を作成する AWS DMS ReplicationInstance ときに AWS DMS ReplicationConfig、または ReplicationInstance Serverless Replication が動作する ReplicationSubnetGroup および/または VPC セキュリティグループを指定できます。指定しない場合、顧客のデフォルト ReplicationSubnetGroup (デフォルト VPC 内のすべてのサブネットに指定されていない場合は

がユーザーに代わって AWS DMS 作成する) とデフォルトの VPC セキュリティグループ AWS DMS を選択します。

移行は、お客様が指定したアベイラビリティーゾーン、または ReplicationSubnetGroup 内の任意のアベイラビリティーゾーンで実行できます。がレプリケーションインスタンスの作成またはサーバーレスレプリケーションの開始 AWS DMS を試みると、サブネットのアベイラビリティーゾーンがコアサービスアカウントのアベイラビリティーゾーンに変換され、アベイラビリティーゾーンのマッピングが 2 つのアカウント間で同一でなくても、正しいアベイラビリティーゾーンでインスタンスが起動されます。

共有 VPC を使用する場合は、共有 VPC から使用するサブネットにマップする ReplicationSubnetGroup オブジェクトを必ず作成する必要があります。ReplicationInstance または ReplicationConfig を作成する際は、共有 VPC の ReplicationSubnetGroup を指定し、Create リクエストで共有 VPC のために作成した VPC セキュリティグループを指定する必要があります。

共有 VPC の使用に際して、次の点に注意する必要があります。


- VPC 所有者は、参加者とリソースを共有できませんが、参加者は所有者のサブネットにサービスリソースを作成できます。
- すべてのリソースはアカウント固有であるため、VPC 所有者は参加者が作成したリソース (レプリケーションインスタンスなど) にアクセスできません。ただし、レプリケーションインスタンスを共有 VPC に作成する限り、レプリケーションエンドポイントまたはタスクに適切な権限が付与されていれば、所有アカウントを問わず VPC 内のリソースにアクセスできます。
- リソースはアカウント固有であるため、他の参加者はその他のアカウントが所有するリソースにはアクセスできません。自分のアカウントで共有 VPC に作成されたリソースにアクセスできるように他のアカウントに付与できるようなアクセス許可はありません。

Direct Connect または VPN を使用した VPC へのネットワークの設定

リモートネットワークは、AWS Direct Connect、ソフトウェアまたはハードウェア VPN 接続などのいくつかのオプションを使用して VPC に接続できます。これらのオプションは、内部ネットワークを AWS クラウドに拡張することでモニタリング、認証、セキュリティ、データ、他のシステムなどの既存のオンサイトサービスを統合するためによく使われます。このタイプのネットワーク拡張を使用することで、VPC などの AWS にホストされたリソースにシームレスに接続できます。

次の図は、ソースエンドポイントが企業データセンターにあるオンプレミスデータベースである設定を示しています。このデータベースは Direct Connect または VPN を使用することで、レプリケー


ション インスタンスと、Amazon RDS DB インスタンス上のターゲット データベースを含む VPC と接続されます。



この設定では VPC セキュリティグループに、VPC の CIDR 範囲または特定の IP アドレスを送信先とするトラフィックをホストに送信するルーティングルールが必要です。このホストは、VPC からのトラフィックをオンプレミスの VPN にブリッジする必要があります。この場合、NAT ホストは独自のセキュリティグループ設定を含みます。このような設定の場合、レプリケーションインスタンスの VPC の CIDR 範囲、プライベート IP アドレス、またはセキュリティグループから NAT インスタンスへのトラフィックを許可する必要があります。ただし、レプリケーション IP アドレスが変更されるとレプリケーションが中断される可能性があるため、レプリケーションインスタンスのプライベート IP アドレスを使用することはお勧めしません。

インターネットを使用した VPC へのネットワークの設定

VPN または を使用して AWS リソース Direct Connect に接続しない場合は、インターネットを使用してデータベースを移行できます。この場合 Amazon EC2 インスタンスまたは Amazon RDS DB インスタンスのいずれかに移行できます。この設定では、ターゲットポイントおよびレプリケーションインスタンスを含むインターネットゲートウェイを持つ VPC 内にパブリックレプリケーション インスタンスが必要です。



インターネットゲートウェイを VPC に追加するには、[Amazon VPC User Guide](#) の「インターネットゲートウェイのアタッチ」をご参照ください。

VPC ルートテーブルにデフォルトでは VPC に向かわないトラフィックをインターネットゲートウェイに送信するルーティングルールが含まれている必要があります。この設定では、エンドポイントへの接続が、プライベート IP アドレスではなくレプリケーション インスタンスのパブリック IP アドレスから行われているかのように見えます。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「[VPCルートテーブル](#)」をご参照ください。


VPC 内にはない RDS; DB インスタンスで ClassicLink を使用する VPC 内の DB インスタンスへの設定方法

2022 年 8 月 15 日に、EC2-Classic の提供を終了します。EC2-Classic は、VPC への移行をお勧めします。詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[EC2-Classic から VPC へ移行](#)」およびブログ記事「[EC2-Classic ネットワーキングがリタイア — 準備方法](#)」を参照してください。

プロキシサーバーと組み合わせて ClassicLink を使用すると、VPC 内に存在しない Amazon RDS DB インスタンスを、VPC 内のレプリケーション サーバーおよび DB インスタンスに接続できます。

ClassicLink を使用すると、EC2-Classic DB インスタンスを同じ AWS リージョン内のアカウント内の VPC にリンクできます。リンクを作成すると、ソース DB インスタンスはプライベート IP アドレスを使用して VPC 内のレプリケーション インスタンスと通信できます。

VPC 内のレプリケーション インスタンスは、ClassicLink を使用して EC2-Classic プラットフォーム上のソース DB インスタンスに直接アクセスできないため、プロキシサーバーを使用する必要があります。プロキシサーバーはソース DB インスタンスを、レプリケーション インスタンスとターゲット DB インスタンスを含む VPC に接続します。プロキシサーバーは、ClassicLink を使用して VPC に接続します。プロキシサーバーでのポート転送により、VPC 内にあるソース DB インスタンスとターゲット DB インスタンスの間で通信が可能になります。



AWS Database Migration Service での ClassicLink の使用

VPC にはない Amazon RDS DB インスタンスを、VPC にある AWS DMS レプリケーションサーバーと DB インスタンスに接続できます。このために Amazon EC2 ClassicLink をプロキシサーバーで使用できます。

以下の手順は、ClassicLink をこの目的に使用する方法を示しています。この手順では、VPC にはない Amazon RDS ソース DB インスタンスを、DMS レプリケーションインスタンスとターゲット DB インスタンスを含む VPC AWS に接続します。

- VPC AWS に DMS レプリケーションインスタンスを作成します。(すべてのレプリケーション インスタンスが VPC 内で作成されます)。

- VPC セキュリティグループをレプリケーション インスタンスとターゲット DB インスタンスに関連付けます。2 つのインスタンスが VPC セキュリティグループを共有している場合、デフォルトで相互に通信できます。
- EC2 Classic インスタンスでプロキシサーバーをセットアップします。
- プロキシサーバーと VPC の間に ClassicLink を使用した接続を作成します。
- ソースデータベースとターゲットデータベースの AWS DMS エンドポイントを作成します。
- DMS AWS タスクを作成します。

ClassicLink を使用して VPC 内にはない DB インスタンス上のデータベースを VPC 内の DB インスタンス上の VPC に移行するには

1. DMS AWS レプリケーションインスタンスを作成し、VPC セキュリティグループを割り当てます。
 - a. にサインイン AWS マネジメントコンソールし、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。

AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーとしてサインインしている場合は、にアクセスするための適切なアクセス許可があることを確認してください AWS DMS。データベース移行に必要なアクセス許可の詳細については、「[を使用するために必要な IAM アクセス許可 AWS DMS](#)」をご参照ください。
 - b. [Dashboard] ページで、[Replication Instance] を選択します。[ステップ 1: AWS DMS コンソールを使用してレプリケーションインスタンスを作成する](#)の手順に従って、レプリケーション インスタンスを作成します。
 - c. DMS AWS レプリケーションインスタンスを作成したら、EC2 サービスコンソールを開きます。ナビゲーションペインで C [Network Interfaces] (ネットワーク インターフェイス) を選択します。
 - d. DMSNetworkInterface を選択し、[Change Security Groups] (セキュリティグループの変更) からの [Actions] (アクション) メニューを選択します。
 - e. レプリケーション インスタンスとターゲット DB インスタンスに使用するセキュリティグループを選択します。
2. 前のステップのセキュリティグループをターゲット DB インスタンスに関連付けます。
 - a. Amazon RDS サービスコンソールを開きます。[Replication engine version] (レプリケーション エンジンバージョン) でバージョン番号を選択し、[Modify] (変更) を選択します。

- b. ターゲット DB インスタンスを選択します。[Instance Actions] (インスタンスアクション) では[Modify] (変更) を選択します。
 - c. [Security Group] (セキュリティグループ) パラメーターの場合、前のステップで使用したセキュリティグループを選択します。
 - d. [Continue] (続ける) を選択してから、[Modify DB Instance] (DB インスタンス変更) を選択します。
3. ステップ 3: NGINX を使用して EC2 Classic インスタンスでプロキシサーバーを設定します。EC2 Classic インスタンスを起動するには、選択した AMI を使用します。以下の例は、AMI Ubuntu Server 14.04 LTS (HVM) をベースとしています。

EC2 Classic インスタンスでプロキシサーバーをセットアップするには

- a. EC2 Classic インスタンスに接続し、次のコマンドを使用して NGINX をインストールします。

```
Prompt> sudo apt-get update
Prompt> sudo wget http://nginx.org/download/nginx-1.9.12.tar.gz
Prompt> sudo tar -xvzf nginx-1.9.12.tar.gz
Prompt> cd nginx-1.9.12
Prompt> sudo apt-get install build-essential
Prompt> sudo apt-get install libpcre3 libpcre3-dev
Prompt> sudo apt-get install zlib1g-dev
Prompt> sudo ./configure --with-stream
Prompt> sudo make
Prompt> sudo make install
```

- b. 次のコードを使用して、NGINX デーモンファイル /etc/init/nginx.conf を編集します。

```
# /etc/init/nginx.conf - Upstart file

description "nginx http daemon"
author "email"

start on (filesystem and net-device-up IFACE=lo)
stop on runlevel [!2345]
```

```
env DAEMON=/usr/local/nginx/sbin/nginx
env PID=/usr/local/nginx/logs/nginx.pid

expect fork
respawn
respawn limit 10 5

pre-start script
    $DAEMON -t
    if [ $? -ne 0 ]
        then exit $?
    fi
end script

exec $DAEMON
```

- c. `/usr/local/nginx/conf/nginx.conf` に NGINX 設定ファイルを作成します。設定ファイルに、以下の内容を追加します。

```
# /usr/local/nginx/conf/nginx.conf - NGINX configuration file

worker_processes 1;

events {
    worker_connections 1024;
}

stream {
    server {
        listen DB instance port number;
        proxy_pass DB instance identifier:DB instance port number;
    }
}
```

- d. コマンドラインから、次のコマンドを使用して NGINX を起動します。

```
Prompt> sudo initctl reload-configuration
Prompt> sudo initctl list | grep nginx
```

```
Prompt> sudo initctl start nginx
```

4. プロキシサーバーと、ターゲット DB インスタンスおよびレプリケーション インスタンスを含むターゲット VPC の間に ClassicLink 接続を作成します。
 - a. EC2 コンソールを開き、プロキシサーバーを実行中の EC2 Classic インスタンスを選択します。
 - b. [Actions] (アクション) で、[ClassicLink] を選択し、続いて [Link to VPC] (VPC へのリンク) を選択します。
 - c. 先に使用したセキュリティグループをこの手順で選択します。
 - d. [VPC link] (VPC リンク) を選択します。
5. ステップ 5: の手順を使用して AWS DMS エンドポイントを作成します [ステップ 2: ソースとターゲットのエンドポイントを指定する](#)。ソース エンドポイントを指定する場合、サーバー名として内部 EC2 DNS ホスト名を使用する必要があります。
6. の手順を使用して AWS DMS タスクを作成します [ステップ 3: タスクを作成してデータを移行する](#)。

AWS サービスに接続するネットワークの設定

AWS サービスと接続するには、インターネット接続または Virtual Private Cloud (VPC) エンドポイントを使用します。これは、次の場合に適用されます。

ソースエンドポイントまたはターゲットエンドポイントは、次のような AWS サービスを使用します。

- AWS Secrets Manager
- Amazon Simple Storage Service


ターゲットエンドポイントは、次のような AWS サービスです。

- Amazon S3
- Amazon Kinesis
- Amazon DynamoDB
- Amazon Redshift
- Amazon OpenSearch Service

- Amazon Athena

VPC エンドポイントを使用して AWS サービスに接続するネットワークの設定

VPC エンドポイントは、AWS リソース間の安全な接続を提供し、インターネットアクセスを必要とせずに VPC リソースを AWS サービスに接続します。プライベートサブネット内のアプリケーションは、AWS ネットワーク内にとどまりながら AWS サービスにアクセスできるため、セキュリティが向上し、レイテンシーが短縮されます。以下の画像を参照してください。



詳細については、[「VPC エンドポイントを AWS DMS ソースエンドポイントとターゲットエンドポイントとして設定する」](#) および [AWS DMS 「Secrets Manager VPC エンドポイントの設定」](#) を参照してください。

インターネットを使用して AWS サービスに接続するネットワークの設定

レプリケーションインスタンスは、データ移行中に AWS リソースに接続するためにインターネットアクセスが必要です。

VPC 内におけるプライベートサブネットおよびパブリックサブネットの詳細については、「Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイド」の「[例: プライベートサブネットにサーバーがある VPC および NAT](#)」を参照してください。必要なサービスとの接続について、必ずネットワーク設定をテストする必要があります。

レプリケーション サブネットグループの作成

データベースの移行に使用するネットワークの一部として、使用する予定の 仮想プライベートクラウド (VPC) のサブネットを指定する必要があります。ここでの VPC は、Amazon VPC サービスに基づいている必要があります。サブネットとは、指定されたアベイラビリティゾーンにある VPC 内の IP アドレス範囲です。これらのサブネットは、VPC が配置されている AWS リージョンのアベイラビリティゾーン間で分散できます。

AWS DMS コンソールでレプリケーションインスタンスまたはインスタンスプロファイルを作成するときは、選択したサブネットを使用できます。

レプリケーションサブネットグループを作成し、使用するサブネットを定義できます。少なくとも 2 つのアベイラビリティゾーンにあるサブネットを指定する必要があります。

レプリケーションサブネットグループを作成する方法

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。

IAM ユーザーとしてサインインしている場合は、AWS DMSにアクセスするための適切なアクセス許可があることを確認します。データベース移行に必要なアクセス許可の詳細については、「[を使用するために必要な IAM アクセス許可 AWS DMS](#)」をご参照ください。

2. ナビゲーションペインで [サブネットグループ] を選択します。
3. [サブネットグループの作成] を選択します。
4. [レプリケーションサブネットグループの作成] ページで、レプリケーションインスタンスの設定を指定します。次の表で設定について説明します。

オプション	Action
名前	8 ~ 16 の印刷可能な ASCII 文字 (/、", @ を除く) を含むレプリケーション サブネットグループ名を入力します。名前は、選択した AWS リージョンのアカウントで一意である必要があります。実行する AWS リー

オプション	Action
	ジョンやタスクを含めるなど、名前にインテリジェンスを追加することもできます DMS-default-VPC 。たとえば、。
説明	レプリケーション サブネット グループの簡単な説明を入力します。
VPC	データベースの移行に使用する VPC を選択する。VPC では、少なくとも 2 つのアベイラビリティゾーンに少なくとも 1 つのサブネットが必要であることを注意してください。
サブネットの追加	レプリケーションサブネットグループに含めるサブネットを選択します。少なくとも 2 つのアベイラビリティゾーンにあるサブネットを選択する必要があります。

5. [サブネットグループの作成] を選択します。

DNS を使用したドメイン エンドポイントの解決

通常、AWS DMS レプリケーションインスタンスは Amazon EC2 インスタンスのドメインネームシステム (DNS) リゾルバーを使用してドメインエンドポイントを解決します。DNS 解決が必要な場合は、Amazon Route 53 Resolverを使用できます。Route 53 DNS レゾルバーの使用の詳細については、「[Route 53 レゾルバーの使用開始](#)」をご参照ください。

独自のオンプレミス ネームサーバーを使用して Amazon Route 53 Resolverを使用して特定のエンドポイントを解決する方法については、「[独自のオンプレミスネームサーバーの使用](#)」をご参照ください。

レプリケーション インスタンスのための暗号化キーの設定

AWS DMS は、レプリケーションインスタンスで使用されるストレージとエンドポイント接続情報を暗号化します。レプリケーションインスタンスで使用されるストレージを暗号化するために、AWS DMS AWS KMS key は AWS アカウントに固有のを使用します。この KMS キーは AWS Key Management Service () で表示および管理できますAWS KMS。アカウント (aws/dms) でデフォルト

の KMS キーあるいは自分で作成するカスタム KMS キーを使用できます。既存の AWS KMS 暗号化キーがある場合は、そのキーを暗号化に使用することもできます。

AWS DMS リソースを暗号化するための KMS キー識別子を指定することで、独自の暗号化キーを指定できます。独自の暗号化キーを指定した場合、データベース移行の実行に使用されるユーザーアカウントがそのキーにアクセスできる必要があります。独自の暗号化キーを作成して暗号化キーへのユーザーアクセスを許可する方法の詳細については、[AWS KMS 開発者ガイド](#)をご参照ください。

KMS キー識別子を指定しない場合、DMS AWS はデフォルトの暗号化キーを使用します。KMS は、アカウントの AWS DMS AWS のデフォルトの暗号化キーを作成します。AWS アカウントには、AWS リージョンごとに異なるデフォルトの暗号化キーがあります。

DMS リソースの暗号化に使用されるキーを管理するには、AWS を使用します AWS KMS。AWS KMS ナビゲーションペインで KMS を検索 AWS マネジメントコンソール することで、で見つけることができます。

AWS KMS は、安全で可用性の高いハードウェアとソフトウェアを組み合わせ、クラウド向けにスケールされたキー管理システムを提供します。を使用すると AWS KMS、暗号化キーを作成し、これらのキーの使用方法を制御するポリシーを定義できます。は AWS KMS をサポートしているため AWS CloudTrail、キーの使用状況を監査して、キーが適切に使用されていることを確認できます。AWS KMS キーは、DMS AWS やその他のサポートされている AWS サービスと組み合わせて使用できます。サポート対象 AWS サービスには、Amazon RDS、Amazon S3、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)、Amazon Redshift が含まれます。

特定の暗号化キーを使用して DMS AWS リソースを作成した場合、それらのリソースの暗号化キーを変更することはできません。AWS DMS リソースを作成する前に、必ず暗号化キーの要件を確認してください。

レプリケーション インスタンスの作成

データベースを移行する最初のステップは、レプリケーション インスタンスの作成です。レプリケーション インスタンスは、割り当てるタスクを実行してソースデータベースからターゲットデータベースにデータを移行するのに十分なストレージと処理能力を前提とします。このインスタンスの必要なサイズは、移行する必要があるデータの量、および、インスタンスが実行するタスクにより異なります。レプリケーション インスタンスの詳細については、「[AWS DMS レプリケーションインスタンスの使用](#)」をご参照ください。

AWS コンソールを使用してレプリケーションインスタンスを作成するには

1. AWS DMS コンソールのナビゲーションペインでレプリケーションインスタンスを選択し、レプリケーションインスタンスの作成を選択します。
2. [Create replication instance] ページで、レプリケーションのインスタンス情報を指定します。次の表は、指定できる設定について説明しています。

オプション	Action
名前	8 ~ 16 の印刷可能な ASCII 文字 (/、", @ を除く) を含むレプリケーション インスタンス名を入力します。名前は、選択した AWS リージョンのアカウントで一意でなければなりません。実行する AWS リージョンやタスクなど、名前にインテリジェンスを追加することもできます west2-mysql1mysql-instance1 。
説明的な Amazon リソースネーム (ARN) - オプション	デフォルトの DMS ARN を上書きするフレンドリ名。作成後に変更することはできない。
説明	レプリケーション インスタンスの簡単な説明を入力します。
インスタンスクラス	移行に必要な設定を使用してインスタンスのクラスを選択します。正常に移行を完了するために、インスタンスには十分なストレージ、ネットワーク、処理能力が必要であることに注意してください。移行に最適なインスタンスのクラスを決定する方法に関する詳細については、「 AWS DMS レプリケーションインスタンスの使用 」をご参照ください。
エンジンバージョン	AWS DMS コンソールでは、サポートされている任意のエンジンバージョンを選択できます。で別のエンジンバージョン AWS DMS を指定しない限り AWS CLI、レプリケーションインスタンスは から最新の非ベータバージョンのレプリケーションエンジンを実行します AWS CLI。

オプション	Action
高可用性	オプションのパラメータを使用して、フェイルオーバーのサポート用に別のアベイラビリティーゾーンにレプリケーション インスタンスのスタンバイレプリカを作成します。変更データキャプチャ (CDC) または継続的なレプリケーションを使用する場合は、このオプションを有効にする必要がある。

オプション	Action
割り当てられたストレージ (GiB)	ストレージは主に、ログファイルと、キャッシュされたトランザクションで消費されます。キャッシュされたトランザクションでは、ストレージは、キャッシュされたトランザクションをディスクに書き込む必要がある場合にのみ使用されます。したがって、AWS DMS は大量のストレージを使用しません。例外には次のようなものがあります。 • 膨大なトランザクションをロードする、サイズの大きなテーブル。サイズの大きなテーブルをロードするには時間がかかります。そのため、サイズの大きなテーブルをロードする間、キャッシュされたトランザクションが書き込まれる可能性が高くなります。 • キャッシュされたトランザクションをロードする前に停止するよう設定されているタスク。この場合、すべてのテーブルのロードが完了するまで、すべてのトランザクションがキャッシュされます。この設定では、キャッシュされたトランザクションにより、かなりの量のストレージが消費されることがあります。 • Amazon Redshift にロードされるテーブルを使用する設定になっているタスク。ただし、Amazon Aurora がターゲットのときは、この設定は問題にはなりません。 ほとんどの場合、ストレージのデフォルトの割り当てで十分です。ただしストレージ関連のメトリクスに注意を払うことをお勧めします。デフォルトの割り当てよりも消費量が多い場合は、必ずストレージをスケールアップしてください。

オプション	Action
ネットワークの種類	DMS は IPv4 アドレス指定プロトコルのネットワークタイプをサポートしており、[デュアルスタック] モードでは、IPv4 と IPv6 の両方のアドレス指定プロトコルのネットワークタイプをサポートする。IPv6 アドレス指定プロトコルのネットワークタイプを介してレプリケーションインスタンスと通信する必要があるリソースがある場合は、[デュアルスタック] モードを使用する。デュアルスタックモードの制限の詳細については、「 Amazon Relational Database Service ユーザーガイド 」の「 デュアルスタックネットワーク DB インスタンスの制限 」を参照する。
VPC	使用する VPC を選択します。ソースまたはターゲットデータベースが VPC にある場合、その VPC を選択します。ソースおよびターゲットデータベースが別の VPC にある場合、それらが共にパブリックサブネットにあり、パブリックにアクセス可能であることを確認します。次に、レプリケーション インスタンスを配置する VPC を選択します。レプリケーション インスタンスが、ソース VPC のデータにアクセスできるようにする必要があります。ソースもターゲットデータベースも VPC にない場合は、レプリケーション インスタンスを配置する VPC を選択します。
レプリケーションサブネットグループ	レプリケーション インスタンスを作成する選択した VPC でレプリケーション サブネットグループを選択します。ソースデータベースが VPC にある場合は、レプリケーション インスタンスの場所として、ソースデータベースを含むサブネットグループを選択します。レプリケーション サブネットグループの詳細については、「 レプリケーション サブネットグループの作成 」をご参照ください。

オプション	Action
パブリックアクセス可能	レプリケーション インスタンスをインターネットからアクセス可能にする場合は、このオプションを選択します。デフォルトはパブリックにアクセス可能で、一度オプションを選択すると、レプリケーションインスタンスを作成した後に変更できない。

3. 必要がある場合は、[Advanced (アドバンスド)] タブを選択して、ネットワークおよび暗号化設定の値を設定します。次の表で設定について説明します。

オプション	Action
アベイラビリティーゾーン	ソースデータベースが配置されているアベイラビリティーゾーンを選択します。
VPC セキュリティグループ	レプリケーションのインスタンスが VPC 内で作成されます。ソースデータベースが VPC にある場合は、データベースが常駐する DB インスタンスへのアクセス権を提供する VPC セキュリティグループを選択します。
KMS キー	使用する暗号化キーを選択して、レプリケーションのストレージと接続情報を暗号化します。(デフォルト) aws/dms を選択すると、アカウントと AWS リージョンに関連付けられた default AWS Key Management Service (AWS KMS) キーが使用されます。説明とアカウント番号が、キーの ARN とともに表示されます。暗号化キーの使用の詳細については、「 暗号化キーの設定と AWS KMS アクセス許可の指定 」をご参照ください。

4. [Maintenance] 設定を指定します。次の表で設定について説明します。メンテナンス設定の詳細については、「[AWS DMS メンテナンスウィンドウの使用](#)」をご参照ください。

オプション	Action
自動バージョンアップグレード	AWS DMS は、メジャーバージョンとマイナーバージョンを区別しません。例えば、バージョン 3.4.x から 3.5.x へのアップグレードはメジャーアップグレードとは見なされないため、すべての変更には下位互換性がある。 [自動バージョンアップグレード] が有効になっている場合、DMS はメンテナンスウィンドウ中にレプリケーションインスタンスのバージョンが非推奨となる場合、自動的にアップグレードを行う。 AutoMinorVersionUpgrade が有効になっている場合、DMS はレプリケーションインスタンスの作成時に現在のデフォルトのエンジンバージョンを使用する。例えば、[エンジンバージョン]を現在のデフォルトバージョン以前のバージョン番号に設定すると、DMS はデフォルトバージョンを使用する。 レプリケーションインスタンスの作成時に AutoMinorVersionUpgrade が有効になっていない場合、DMS は [エンジンバージョン] パラメータで指定されたエンジンバージョンを使用する。
メンテナンスウィンドウ	週 1 回のシステムメンテナンスを実行できる時間帯 (世界標準時 (UTC)) を選択します。 デフォルト: AWS リージョンごとに 8 時間の時間枠からランダムに選択された 30 分のウィンドウ。ランダムな曜日に発生します。

5. [Create replication instance] (レプリケーションインスタンスの作成) を選択します。

レプリケーション インスタンスの変更

インスタンスクラスの変更やストレージの増量など、レプリケーション インスタンスの設定を変更できます。

レプリケーション インスタンスを変更する際に、変更内容を即時に適用することができます。変更をすぐに適用するには、AWS マネジメントコンソールで [Apply Immediately] (すぐに適用) オプションを選択します。または、 を呼び出すときに `--apply-immediately` パラメータを使用するか AWS CLI、DMS API を使用する `true` ときに `ApplyImmediately` パラメータを に設定します。

変更の即時適用を選択しない場合、この変更は保留中の変更キューに保存されます。次のメンテナンスウィンドウ実行中に、キューのすべての保留中の変更が適用されます。

Note

変更の即時適用を選択した場合、保留中の変更キューにあるすべての変更も同様に適用されます。ダウンタイムを必要とする保留中の変更がある場合、[Apply changes immediately] を選択すると予想外のダウンタイムが発生することがあります。

AWS コンソールを使用してレプリケーションインスタンスを変更するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Replication instances] (レプリケーション インスタンス) を選択します。
3. 変更するレプリケーション インスタンスを選択します。次の表は、行うことができる変更を示しています。

オプション	Action
名前	レプリケーション インスタンスの名前を変更できます。8 ~ 16 の印刷可能な ASCII 文字 (/、"、@ を除く) を含むレプリケーション インスタンス名を入力します。名前は、選択した AWS リージョンのアカウントで一意でなければなりません。実行する AWS リージョンやタスクなど、名前にインテリジェンス

オプション	Action
	を追加することもできます west2-mysql2mysql-instance1 。
説明	レプリケーションインスタンスの簡単な説明を変更したり入力したりできる。
インスタンスクラス	インスタンスクラスを変更できます。移行に必要な設定を使用してインスタンスのクラスを選択します。インスタンスクラスを変更すると、レプリケーション インスタンスが再起動されます。この再起動は、次のメンテナンス ウィンドウ中に行われます。または、[Apply changes immediately] (変更を直ちに適用) オプションを選択するとすぐに実行されます。 移行に最適なインスタンスのクラスを決定する方法に関する詳細については、「AWS DMS レプリケーション インスタンスの使用」をご参照ください。
エンジンバージョン	レプリケーション インスタンスで使用されているエンジンバージョンをアップグレードできます。レプリケーションのエンジンバージョンをアップグレードすると、アップグレード中にレプリケーション インスタンスがシャットダウンされます。
マルチ AZ	このオプションを変更して、フェイルオーバーのサポート用に別のアベイラビリティゾーンにレプリケーション インスタンスのスタンバイレプリカを作成するか、このオプションを削除できます。変更データキャプチャ (CDC) または継続的なレプリケーションを使用する場合は、このオプションを有効にする必要があります。

オプション	Action
割り当てられたストレージ (GiB)	ストレージは主に、ログファイルと、キャッシュされたトランザクションで消費されます。キャッシュされたトランザクションでは、ストレージは、キャッシュされたトランザクションをディスクに書き込む必要がある場合にのみ使用されます。したがって、AWS DMS は大量のストレージを使用しません。例外には次のようなものがあります。 • 膨大なトランザクションをロードする、サイズの大きなテーブル。サイズの大きなテーブルをロードするには時間がかかります。そのため、サイズの大きなテーブルをロードする間、キャッシュされたトランザクションが書き込まれる可能性が高くなります。 • キャッシュされたトランザクションをロードする前に停止するよう設定されているタスク。この場合、すべてのテーブルのロードが完了するまで、すべてのトランザクションがキャッシュされます。この設定では、キャッシュされたトランザクションにより、かなりの量のストレージが消費されることがあります。 • Amazon Redshift にロードされるテーブルを使用する設定になっているタスク。ただし、Amazon Aurora がターゲットのときは、この設定は問題にはなりません。 ほとんどの場合、ストレージのデフォルトの割り当てで十分です。ただし、ストレージ関連のメトリクスに注意を払い、デフォルトの割り当てよりも消費量が多い場合はストレージを拡張することをおすすめします。

オプション	Action
ネットワークの種類	DMS は IPv4 アドレス指定プロトコルのネットワークタイプをサポートしており、[デュアルスタック] モードでは、IPv4 と IPv6 の両方のアドレス指定プロトコルのネットワークタイプをサポートする。IPv6 アドレス指定プロトコルのネットワークタイプを介してレプリケーションインスタンスに通信する必要があるリソースがある場合は、[デュアルスタック] モードを選択する。デュアルスタックモードの制限の詳細については、「 Amazon Relational Database Service ユーザーガイド 」の「 デュアルスタックネットワーク DB インスタンスの制限 」を参照する。
VPC セキュリティグループ	レプリケーションのインスタンスが VPC 内で作成されます。ソースデータベースが VPC にある場合は、データベースが常駐する DB インスタンスへのアクセス権を提供する VPC セキュリティグループを選択します。

オプション	Action
自動バージョンアップグレード	AWS DMS は、メジャーバージョンとマイナーバージョンを区別しません。例えば、バージョン 3.4.x から 3.5.x へのアップグレードはメジャーアップグレードとは見なされないため、すべての変更には下位互換性がある。[自動バージョンアップグレード] が有効になっている場合、DMS はメンテナンスウィンドウ中にレプリケーションインスタンスのバージョンが非推奨となる場合、自動的にアップグレードを行う。 [自動バージョンアップグレード] が有効になっている場合、DMS はレプリケーションインスタンスの作成時に現在のデフォルトのエンジンバージョンを使用する。例えば、[エンジンバージョン] を現在のデフォルトバージョン以前のバージョン番号に設定すると、DMS はデフォルトバージョンを使用する。 レプリケーションインスタンスの作成時に [自動バージョンアップグレード] が有効になっていない場合、DMS は [エンジンバージョン] パラメータで指定されたエンジンバージョンを使用する。
メンテナンスウィンドウ	週 1 回のシステムメンテナンスを実行できる時間帯 (世界標準時 (UTC)) を選択します。 デフォルト: AWS リージョンごとに 8 時間の時間枠からランダムに選択された 30 分のウィンドウ。ランダムな曜日に発生します。

オプション	Action
Apply changes immediately	行った変更をすぐに適用するには、このオプションを選択します。選択した設定によっては、このオプションを選択すると、レプリケーション インスタンスが直ちに再起動される可能性があります。 AWS DMS が変更を適用している際に [接続のテスト] をクリックすると、エラーメッセージが表示される。がレプリケーションインスタンスに変更 AWS DMS を適用したら、接続のテストを再度選択します。
Apply changes during next scheduled maintenance window	次に予定されているメンテナンスウィンドウまで DMS による変更の適応を待機させる場合に、このオプションを選択する。

レプリケーションインスタンスを変更する際のベストプラクティス

レプリケーションインスタンスを変更する場合、これらのベストプラクティスに従うことで、移行ワークフローへの影響を最小限に抑えながら更新を成功させることができます。変更前、変更中、変更後に以下の重要なステップを実行して、プロセス全体でデータの整合性と運用効率を維持します。

計画変更のタイミング:

- すぐに変更を適用するか、次回のメンテナンス期間中にスケジュールすることができます。
- トラフィックが少ない時間帯にスケジュールすれば、影響を最小限に抑えられます。

変更前のステップ:

- アクティブなレプリケーションタスクをすべて停止します。
- すべてのタスクが正常に停止したことを確認します。
- 現在の構成タスク設定を文書化します。

変更中:

- 変更の進行状況をモニタリングします。
- 「利用可能」ステータスが表示されるのを待って、続行します。

変更後のステップ:

- 以前に停止したタスクをすべて再開します。

- タスクが正しく実行されていることを確認します。

レプリケーション インスタンスを再起動する

AWS DMS レプリケーションインスタンスを再起動して、レプリケーションエンジンを再起動できます。再起動すると、レプリケーション インスタンスは一時的に機能停止になります。その間、インスタンスのステータスは [Rebooting] に設定されます。AWS DMS インスタンスがマルチ AZ 用に設定されている場合、再起動はフェイルオーバーで実行できます。再起動が完了すると、AWS DMS イベントが作成されます。

AWS DMS インスタンスがマルチ AZ 配置の場合、再起動時に、ある AWS アベイラビリティーゾーンから別のアベイラビリティーゾーンへの計画的なフェイルオーバーを強制できます。AWS DMS インスタンスの計画されたフェイルオーバーを強制すると、は、別のアベイラビリティーゾーンのスタンバイインスタンスに自動的に切り替える前に、現在のインスタンスのアクティブな接続 AWS DMS を閉じます。計画されたフェイルオーバーで再起動すると、レプリケーション AWS DMS インスタンスクラスのスケールリング時など、インスタンスの計画されたフェイルオーバーイベントをシミュレートできます。

Note

再起動によって、あるアベイラビリティーゾーンから別のアベイラビリティーゾーンへのフェイルオーバーが強制されると、アベイラビリティーゾーンの変更は数分間反映されないことがあります。この遅延は AWS マネジメントコンソール、および AWS CLI AWS DMS API の呼び出しに表示されます。

再起動時にレプリケーションインスタンス上で移行タスクが実行されている場合、データ損失は発生しません。ただし、タスクは停止して、タスクのステータスがエラー状態に変わります。

移行タスク内のテーブルが一括ロード (フルロードフェーズ) の途中で、まだ開始されていない場合、テーブルはエラー状態になります。ただし、その時点で完了したテーブルは完全な状態で維持されます。フルロードフェーズ中に再起動が発生した場合は、次のいずれかのステップを実行することをお勧めします。

- ステータスが完了であるテーブルをタスクから削除して、残りのテーブルについてタスクを再開する。
- ステータスがエラーのテーブルと保留中のテーブルを対象とする新しいタスクを作成する。

移行タスクのテーブルが継続的なレプリケーションフェーズにある場合、再起動が完了するとタスクが再開されます。

ステータスが Available 状態でない場合、AWS DMS レプリケーションインスタンスを再起動することはできません。AWS DMS インスタンスは、以前にリクエストされた変更やメンテナンスウィンドウアクションなど、いくつかの理由で使用できない場合があります。通常、AWS DMS レプリケーションインスタンスの再起動に必要な時間は短くなります (5 分未満)。

AWS コンソールを使用したレプリケーションインスタンスの再起動

レプリケーションインスタンスを再起動するには、AWS コンソールを使用します。

AWS コンソールを使用してレプリケーションインスタンスを再起動するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Replication instances] (レプリケーション インスタンス) を選択します。
3. 再起動するレプリケーション インスタンスを選択します。
4. [再起動] を選択します。[レプリケーションインスタンスの再起動] ダイアログボックスが開きます。
5. レプリケーションインスタンスをマルチ AZ 配置向けに設定し、別の AWS アベイラビリティゾーンにフェイルオーバーする場合は [Reboot with planned failover?] チェックボックスをオンにします。
6. [再起動] を選択します。

CLI を使用してレプリケーション インスタンスを再起動する

レプリケーションインスタンスを再起動するには、次のパラメータを指定して コマンドを使用します AWS CLI [reboot-replication-instance](#)。

- --replication-instance-arn

Example シンプルな再起動の例

次の の AWS CLI 例では、レプリケーションインスタンスを再起動します。

```
aws dms reboot-replication-instance \
```

```
--replication-instance-arn arn of my rep instance
```

Example フェイルオーバーによるシンプルな再起動の例

次の AWS CLI 例では、フェイルオーバーを使用してレプリケーションインスタンスを再起動します。

```
aws dms reboot-replication-instance \  
--replication-instance-arn arn of my rep instance \  
--force-planned-failover
```

API を使用してレプリケーション インスタンスを再起動する

レプリケーションインスタンスを再起動するには、次のパラメータを指定して AWS DMS API [RebootReplicationInstance](#) アクションを使用します。

- ReplicationInstanceArn = *arn of my rep instance*

Example シンプルな再起動の例

次のコードの例では、レプリケーション インスタンスを再起動します。

```
https://dms.us-west-2.amazonaws.com/  
?Action=RebootReplicationInstance  
&DBInstanceArn=arn of my rep instance  
&SignatureMethod=HmacSHA256  
&SignatureVersion=4  
&Version=2014-09-01  
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256  
&X-Amz-Credential=AKIADQKE4SARGYLE/20140425/us-east-1/dms/aws4_request  
&X-Amz-Date=20140425T192732Z  
&X-Amz-SignedHeaders=content-type;host;user-agent;x-amz-content-sha256;x-amz-date  
&X-Amz-Signature=1dc9dd716f4855e9bdf188c70f1cf9f6251b070b68b81103b59ec70c3e7854b3
```

Example フェイルオーバーによるシンプルな再起動の例

次のコード例では、レプリケーションインスタンスを再起動し、別の AWS アベイラビリティーゾーンにフェイルオーバーします。

```
https://dms.us-west-2.amazonaws.com/
```

```
?Action=RebootReplicationInstance
&DBInstanceArn=arn of my rep instance
&ForcePlannedFailover=true
&SignatureMethod=HmacSHA256
&SignatureVersion=4
&Version=2014-09-01
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIADQKE4SARGYLE/20140425/us-east-1/dms/aws4_request
&X-Amz-Date=20140425T192732Z
&X-Amz-SignedHeaders=content-type;host;user-agent;x-amz-content-sha256;x-amz-date
&X-Amz-Signature=1dc9dd716f4855e9bdf188c70f1cf9f6251b070b68b81103b59ec70c3e7854b3
```

レプリケーション インスタンスを削除する

AWS DMS レプリケーションインスタンスは、使用が終了したら削除できます。レプリケーション インスタンスを使用する移行タスクがある場合は、レプリケーション インスタンスを削除する前に、タスクを停止して削除する必要があります。

AWS アカウントを閉じると、アカウントに関連付けられたすべての AWS DMS リソースと設定が 2 日後に削除されます。これらのリソースには、すべてのレプリケーション インスタンス、ソースおよびターゲットのエンドポイント設定、レプリケーションタスク、および SSL 証明書が含まれます。2 日後に AWS DMS を再度使用する場合は、必要なリソースを再作成します。

レプリケーションインスタンスが削除基準をすべて満たしていて、長期間ステータスが DELETING のままの場合は、サポートに連絡して問題のトラブルシューティングを行います。

AWS コンソールを使用したレプリケーションインスタンスの削除

レプリケーションインスタンスを削除するには、AWS コンソールを使用します。

AWS コンソールを使用してレプリケーションインスタンスを削除するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Replication instances] (レプリケーション インスタンス) を選択します。
3. 削除するレプリケーション インスタンスを選択します。
4. [削除] を選択します。
5. ダイアログボックスで、[Delete] を選択します。

CLI を使用したレプリケーション インスタンスの削除

レプリケーションインスタンスを削除するには、次のパラメータを指定して コマンドを使用します
AWS CLI [delete-replication-instance](#)。

- `--replication-instance-arn`

Example削除の例

次の の AWS CLI 例では、レプリケーションインスタンスを削除します。

```
aws dms delete-replication-instance \  
--replication-instance-arn arn of my rep instance
```

API を使用したレプリケーション インスタンスの削除

レプリケーションインスタンスを削除するには、次のパラメータを指定して AWS DMS API [DeleteReplicationInstance](#) アクションを使用します。

- `ReplicationInstanceArn` = *arn of my rep instance*

Example削除の例

次のコードの例では、レプリケーション インスタンスを削除します。

```
https://dms.us-west-2.amazonaws.com/  
?Action=DeleteReplicationInstance  
&DBInstanceArn=arn of my rep instance  
&SignatureMethod=HmacSHA256  
&SignatureVersion=4  
&Version=2014-09-01  
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256  
&X-Amz-Credential=AKIADQKE4SARGYLE/20140425/us-east-1/dms/aws4_request  
&X-Amz-Date=20140425T192732Z  
&X-Amz-SignedHeaders=content-type;host;user-agent;x-amz-content-sha256;x-amz-date  
&X-Amz-Signature=1dc9dd716f4855e9bdf188c70f1cf9f6251b070b68b81103b59ec70c3e7854b3
```

AWS DMS メンテナンスウィンドウの使用

すべての AWS DMS レプリケーションインスタンスには、利用可能なシステム変更が適用される毎週のメンテナンスウィンドウがあります。メンテナンスウィンドウは、変更やソフトウェアのパッチなどが実行されるタイミングをコントロールする機会と考えることができます。

が特定の週にメンテナンスが必要である AWS DMS と判断した場合、レプリケーションインスタンスの作成時に選択した 30 分のメンテナンスウィンドウ中にメンテナンスが発生します。は 30 分のメンテナンスウィンドウ中にほとんどのメンテナンス AWS DMS を完了します。ただし、大規模な変更の場合より長い時間がかかる場合があります。

既存の移行タスクにおけるメンテナンスの効果

インスタンスで AWS DMS 移行タスクが実行されている場合、パッチが適用されると次のイベントが発生します。

- 移行タスクのテーブルで継続的な変更フェーズ (CDC) のレプリケートを実行している場合、AWS DMS は、タスクを一時停止して、パッチの適応後に再開します。その後、パッチが適用されると、移行は中断されたところから再開します。
- AWS DMS が既存のデータを移行する、または既存のデータを移行して進行中の変更タスクをレプリケートする場合、DMS はパッチの適用中に全ロードフェーズにあるすべてのテーブルの移行を停止して再起動します。また、DMS は、パッチの適用中に CDC フェーズにあるすべてのテーブルを停止して、再開します。

メンテナンスウィンドウ設定の変更

メンテナンスウィンドウの時間枠は、AWS マネジメントコンソール、AWS CLI または AWS DMS API を使用して変更できます。

コンソールを使用したメンテナンス ウィンドウ設定の変更

メンテナンスウィンドウの時間枠は、AWS マネジメントコンソールを使用して変更できます。

コンソールを使用して優先メンテナンスウィンドウを変更するには

- にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。
- ナビゲーションペインで [Replication instances] (レプリケーション インスタンス) を選択します。

3. 変更するレプリケーション インスタンスを選択してから、[Modify] を選択します。
4. [Maintenance] タブを展開し、メンテナンスウィンドウの日時を選択します。
5. [Apply changes immediately] を選択します。
6. [Modify] (変更) を選択します。

CLI を使用したメンテナンスウィンドウ設定の変更

希望するメンテナンスウィンドウを調整するには、以下のパラメータを指定 AWS CLI [modify-replication-instance](#)して コマンドを使用します。

- `--replication-instance-identifier`
- `--preferred-maintenance-window`

Example

次の AWS CLI 例では、メンテナンスウィンドウを火曜日の午前 4 時～午前 4 時 30 分に設定します。。

```
aws dms modify-replication-instance \  
--replication-instance-identifier myrepinstance \  
--preferred-maintenance-window Tue:04:00-Tue:04:30
```

API を使用したメンテナンスウィンドウ設定の変更

希望するメンテナンスウィンドウを調整するには、以下のパラメータを指定して AWS DMS API [ModifyReplicationInstance](#)アクションを使用します。

- `ReplicationInstanceIdentifier` = *myrepinstance*
- `PreferredMaintenanceWindow` = *Tue:04:00-Tue:04:30*

Example

次のコード例では、メンテナンスウィンドウを火曜日の午前 4:00 ~ 4:30 UTC に設定します。

```
https://dms.us-west-2.amazonaws.com/  
?Action=ModifyReplicationInstance  
&DBInstanceIdentifier=myrepinstance  
&PreferredMaintenanceWindow=Tue:04:00-Tue:04:30
```

```
&SignatureMethod=HmacSHA256
&SignatureVersion=4
&Version=2014-09-01
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIADQKE4SARGYLE/20140425/us-east-1/dms/aws4_request
&X-Amz-Date=20140425T192732Z
&X-Amz-SignedHeaders=content-type;host;user-agent;x-amz-content-sha256;x-amz-date
&X-Amz-Signature=1dc9dd716f4855e9bdf188c70f1cf9f6251b070b68b81103b59ec70c3e7854b3
```

DMS AWS エンドポイントの使用

エンドポイントは、データストアに関する接続、データストアタイプ、位置情報を提供します。AWS データベース移行サービスはこの情報を使用してデータストアに接続し、ソースエンドポイントからターゲットエンドポイントにデータを移行します。エンドポイント設定を使用して、エンドポイントの追加の接続属性を指定できます。このような設定で、ログ記録、ファイルサイズ、その他のパラメータを制御できます。エンドポイント設定の詳細については、データストアのドキュメントセクションを参照してください。

以下で、エンドポイントの詳細についてご参照ください。

トピック

- [ソースおよびターゲットエンドポイントの作成](#)
- [「データ移行のソース」](#)
- [「データ移行のターゲット」](#)
- [の VPC エンドポイントの設定 AWS DMS](#)
- [でサポートされている DDL ステートメント AWS DMS](#)
- [高度なエンドポイント設定](#)

ソースおよびターゲットエンドポイントの作成

レプリケーションインスタンスの作成時にソースエンドポイントとターゲットエンドポイントを作成することができます。また、レプリケーションインスタンスの作成後にエンドポイントを作成することもできます。ソースおよびターゲットデータストアには、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) DB インスタンス、またはオンプレミスデータベースを使用できます。(エンドポイントの 1 つが AWS サービス上にある必要があることに注意してください。AWS DMS を使用してオンプレミスデータベースから別のオンプレミスデータベースに移行することはできません。)

次の手順では、DMS AWS コンソールウィザードを選択していることを前提としています。このステップは、AWS DMS コンソールのナビゲーションペインで [Endpoints] (エンドポイント)、[Create endpoint] (エンドポイントの作成)の順に選択しても実行できます。コンソールウィザードを使用するときは、ソースエンドポイントとターゲットエンドポイントの両方を同じページで作成します。コンソールウィザードを使用しないときは、各エンドポイントを個別に作成します。

AWS コンソールを使用してソースまたはターゲットデータベースエンドポイントを指定するには

1. [Connect source and target database endpoints] (ソースおよびターゲット データベース エンドポイントの接続) ページで、ソースまたはターゲットデータベースの接続情報を指定します。次の表で設定について説明します。

設定オプション	構成設定
[Endpoint type] (エンドポイントタイプ)	このエンドポイントに対して、ソースエンドポイントまたはターゲットエンドポイントを選択します。
[Select RDS DB Instance] (RDS DB インスタンスの選択)	エンドポイントが Amazon RDS データベースインスタンスの場合は、このオプションを選択します。
[Endpoint identifier] (エンドポイント識別子)	エンドポイントを識別するのに使用する名前を入力します。名前に、 oracle-source または PostgreSQL-target などのエンドポイントの種類を含めることができます。名前はすべてのレプリケーションインスタンスに対して一意である必要があります。
説明的な Amazon リソースネーム (ARN) - オプション	デフォルトの DMS ARN を上書きするフレンドリ名を提供します。この設定はオプションです。
[Source engine] (ソースエンジン) と [Target engine] (ターゲットエンジン)	エンドポイントであるデータベースエンジンのタイプを選択します。

設定オプション	構成設定
[Access to endpoint database] (エンドポイントデータベースへのアクセス)	エンドポイントデータベース認証情報を指定するために使用するオプションを選択します： • [AWS Secrets Manager] を選択する – AWS Secrets Manager で定義されたシークレットを使用して、次のとおり安全に認証情報を提供する。これらのシークレットの作成と、 がアクセス AWS DMS できるようにするシークレットアクセスロールの詳細については、「」を参照してくださいシークレットを使用した AWS Database Migration Service エンドポイントへのアクセス。 • [Provide access information manually] (アクセス情報を手動で提供する) — 次に示すように、直接入力するクリアテキスト認証情報を使用します。 • [IAM authentication] – Amazon RDS データベースインスタンスのユーザー名とパスワードではなく、IAM を認証タイプとして使用します。
[AWS Secrets Manager] を選択する	次のシークレット認証情報を設定します。
Secret ID (シークレット ID)	エンドポイント データベースアクセス用に AWS Secrets Manager で作成したシークレットの完全な Amazon リソースネーム (ARN)、部分 ARN、またはフレンドリネームを入力します。
[IAM role] (IAM ロール)	IAM で作成したシークレットアクセスロールの ARN を入力して、シークレット ID で識別されるシークレットへのアクセスを AWS DMS ユーザーに代わって提供します。サービスロール作成の詳細については、「シークレットを使用した AWS Database Migration Service エンドポイントへのアクセス」を参照してください。

設定オプション	構成設定
Oracle Automatic Storage Management (ASM) のシークレットID	(Oracle ASM を使用する Oracle ソース エンドポイントの場合のみ) Oracle ASM アクセス用の AWS Secrets Manager に作成したシークレットの完全な Amazon リソースネーム(ARN)、部分ARN、またはフレンドリ名を入力します。このシークレットは通常、[Secret ID] (シークレットID) で識別されるシークレットと同じサーバー上のOracle ASMにアクセスするために作成されます。
[IAM role for Oracle ASM] (Oracle ASM の IAM ロール)	(Oracle ASM を使用する Oracle ソースエンドポイントのみ) IAM で作成したシークレットアクセスロールの ARN を入力して、Oracle 自動ストレージ管理 (ASM) のシークレット ID で識別されるシークレットへのアクセスを AWS DMS ユーザーに代わって提供します。
[Provide access information manually] (アクセス情報を手動で提供する)	次のクリアテキスト認証情報を設定します。
[Server name] (サーバー名)	サーバー名を入力します。オンプレミスデータベースの場合、IP アドレスまたはパブリックホスト名にすることができます。Amazon RDS DB インスタンスの場合、DB インスタンスのエンドポイント (DNS 名) とすることができます。たとえば、 mysqlsrvinst.abcd12345678.us-west-2.rds.amazonaws.com とします。
[Port] (ポート)	データベースが使用するポートを入力します。
[Secure Socket Layer (SSL) mode] (Secure Socket Layer (SSL) モード)	このエンドポイントの接続暗号化を有効にする場合は、SSL モードを選択します。選択したモードにより、証明書、およびサーバー証明書情報の提供を求められることがあります。

設定オプション	構成設定
[User name] (ユーザー名)	データ移行を許可するために必要な権限を持つユーザー名を入力します。必要な権限の詳細については、このユーザーガイドの「ソースまたはターゲットデータベースエンジンに対するセキュリティセクション」をご参照ください。
[Password] (パスワード)	必要な権限のあるアカウントのパスワードを入力します。AWS DMS ソースエンドポイントとターゲットエンドポイントのパスワードには、データベースエンジンに応じて文字制限があります。詳細については、以下のテーブルをご参照ください。
[Database name] (データベース名)	特定のデータベースエンジンで、エンドポイントデータベースとして使用するデータベースの名前。

次の表に、リストされたデータベースエンジンのエンドポイントパスワードとシークレットマネージャーのシークレットでサポートされていない文字を示します。エンドポイントパスワードにカンマ (,) を使用する場合は、 で提供されている Secrets Manager サポートを使用して AWS DMS インスタンスへのアクセス AWS DMS を認証します。詳細については、「[シークレットを使用した AWS Database Migration Service エンドポイントへのアクセス](#)」を参照してください。

このデータベースエンジン用	エンドポイントパスワードとシークレットマネージャーのシークレットでは、次の文字はサポートされていません。
すべて	{ }
Microsoft Azure、ソースとしてのみ	;
Microsoft SQL Server	, ;

このデータベースエンジン用	エンドポイントパスワードとシークレットマネージャーのシークレットでは、次の文字はサポートされていません。
MySQL、MariaDB、Amazon Aurora MySQL など、MySQL との互換性があります	;
Oracle	,
PostgreSQL、Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション、Amazon Aurora Serverless (Aurora PostgreSQL 互換エディション向けのターゲットとしてのみ)	; + %
Amazon Redshift、ターゲットとしてのみ	, ;

2. 必要に応じて、[エンドポイント設定] と [AWS KMS key] を選択します。[Run test] (テストの実行) を選択して、エンドポイントの接続をテストできます。次の表で設定について説明します。

設定オプション	構成設定
エンドポイント設定	追加の接続パラメータをここに入力する。エンドポイント設定の詳細については、[ソースエンジン] または [ターゲットエンジン] のドキュメントセクションを参照する (具体的にはステップ 1)。 Oracle ASM を使用する Oracle ソースエンドポイントの場合、ステップ 1 の [アクセス情報を手動で提供する] を選択すると、Oracle ASM ユーザー認証情報を指定するために、エンドポイント設定で追加の接続属性を入力する必要がある場合がある。このような Oracle ASM エンドポイントの設定の詳細については、「CDC での Oracle LogMiner または AWS DMS Binary Reader の使用」を参照する。

設定オプション	構成設定
AWS KMS key	使用する暗号化キーを選択して、レプリケーションのストレージと接続情報を暗号化します。(デフォルト) aws/dms を選択すると、アカウントと AWS リージョンに関連付けられたデフォルトの AWS Key Management Service (AWS KMS) キーが使用されます。暗号化キーの使用の詳細については、「 暗号化キーの設定と AWS KMS アクセス許可の指定 」をご参照ください。
[Test endpoint connection (optional)] (エンドポイント接続のテスト (オプション))	VPC およびレプリケーションインスタンス名を追加します。接続をテストするには、[Run test] (テストの実行) を選択します。

での Amazon RDS エンドポイントの IAM 認証の使用 AWS DMS

AWS Identity and Access Management (IAM) データベース認証は、IAM 認証情報を使用して AWS データベースアクセスを管理することで、Amazon RDS データベースのセキュリティを強化します。IAM 認証は、従来のデータベースパスワードを使用する代わりに、AWS の認証情報を使用して、15 分間有効な短期の認証トークンを生成します。このアプローチにより、アプリケーションコードにデータベースパスワードを保存する必要がなくなり、認証情報が漏洩するリスクが軽減され、IAM による一元的なアクセス管理が提供されるため、セキュリティが大幅に向上します。また、既存の IAM AWS ロールとポリシーを活用してアクセス管理を簡素化し、他の AWS サービスで使用するのと同じ IAM フレームワークを使用してデータベースアクセスを制御できます。

AWS DMS Amazon RDS で MySQL、PostgreSQL、Aurora PostgreSQL、Aurora MySQL、または MariaDB エンドポイントに接続するときに、DMS バージョン 3.6.1 以降を実行しているレプリケーションインスタンスの IAM 認証をサポートするようになりました。これらのエンジンの新しいエンドポイントを作成するときは、データベース認証情報を提供する代わりに、IAM 認証を選択し、IAM ロールを指定できます。この統合により、移行タスクのデータベースパスワードの管理および保存が不要になるため、セキュリティが強化されます。

での Amazon RDS エンドポイントの IAM 認証の設定 AWS DMS

エンドポイントの作成時に、Amazon RDS データベースの IAM 認証を設定できます。IAM 認証を設定するには、以下を実行します。

DMS コンソール

1. Amazon RDS とデータベースユーザーの IAM 認証が有効になっていることを確認します。詳細については、「Amazon リレーショナルデータベースサービスユーザーガイド」の「[IAM データベース認証の有効化と無効化](#)」を参照してください。
2. IAM コンソールに移動し、以下のポリシーを使用して IAM ロールを作成します。

ポリシー

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "rds-db:connect"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

信頼ポリシー:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "dms.amazonaws.com"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```
    },
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }
]
}
```

3. [AWS DMS コンソール](#)のエンドポイント設定で、[エンドポイントデータベースへのアクセス] セクションに移動し、[IAM 認証] を選択します。
4. [RDS データベース認証の IAM ロール] ドロップダウンメニューで、データベースにアクセスするための適切なアクセス許可を持つ IAM ロールを選択します。

詳細については、「[ソースおよびターゲットエンドポイントの作成](#)」を参照してください。

AWS CLI

1. Amazon RDS とデータベースユーザーの IAM 認証が有効になっていることを確認します。詳細については、「Amazon リレーショナルデータベースサービスユーザーガイド」の「[IAM データベース認証の有効化と無効化](#)」を参照してください。
2. AWS CLI に移動し、IAM ロールを作成し、DMS がそのロールを引き受けることを許可します。

ポリシー:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "rds-db:connect"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

信頼ポリシー:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "dms.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

3. 次のコマンドを実行して証明書をインポートし、PEM ファイルをダウンロードします。詳細については、「Amazon リレーショナルデータベースサービスユーザーガイド」の「[Amazon RDS 用認証バンドルのダウンロード](#)」を参照してください。

```
aws dms import-certificate --certificate-identifier rdsglobal --certificate-pem
file://~/global-bundle.pem
```

4. 次のコマンドを実行して IAM エンドポイントを作成します。
- PostgreSQL/Aurora PostgreSQL エンドポイントの場合 (sslmode が required に設定されている場合、--certificate-arn フラグは必要ありません) :

```
aws dms create-endpoint --endpoint-identifier <endpoint-name> --endpoint-
type <source/target> --engine-name <postgres/aurora-postgres> --username <db
username with iam auth privileges> --server-name <db server name> --port <port
number> --ssl-mode <required/verify-ca/verify-full> --postgres-sql-settings
"{\"ServiceAccessRoleArn\": \"role arn created from step 2 providing permissions
for iam authentication\", \"AuthenticationMethod\": \"iam\", \"DatabaseName\":
\"database name\"}" --certificate-arn <if sslmode is verify-ca/verify full use
cert arn generated in step 3, otherwise this parameter is not required>
```

- MySQL、MariaDB、Aurora MySQL エンドポイントの場合:

```
aws dms create-endpoint --endpoint-identifier <endpoint-name> --endpoint-type
<source/target> --engine-name <mysql/mariadb/aurora> --username <db username
with iam auth privileges> --server-name <db server name> --port <port number>
--ssl-mode <verify-ca/verify-full> --my-sql-settings "{\"ServiceAccessRoleArn
\": \"role arn created from step 2 providing permissions for iam authentication
\", \"AuthenticationMethod\": \"iam\", \"DatabaseName\": \"database name\"}" --
certificate-arn <cert arn from previously imported cert in step 3>
```

5. 目的のレプリケーションインスタンスに対してテスト接続を実行してインスタンスエンドポイントの関連付けを作成し、すべてが正しく設定されていることを確認します。

```
aws dms test-connection --replication-instance-arn <replication instance arn> --
endpoint-arn <endpoint arn from previously created endpoint in step 4>
```

 Note

IAM 認証を使用する場合、テスト接続で提供されるレプリケーションインスタンスは AWS DMS バージョン 3.6.1 以降である必要があります。

制限事項

AWS DMS Amazon RDS エンドポイントで IAM 認証を使用する場合、には次の制限があります。

- 現在、Amazon RDS PostgreSQL および Amazon Aurora PostgreSQL インスタンスは、IAM 認証による CDC 接続をサポートしていません。詳細については、「Amazon リレーショナルデータベースサービスユーザーガイド」の「[IAM データベース認証の制限事項](#)」を参照してください。

「データ移行のソース」

AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、最も人気のあるデータエンジンの多くをデータレプリケーションのソースとして使用できます。データベースソースには、Amazon EC2 インスタンスまたはオンプレミスのデータベースで実行されているセルフ マネージド エンジンを使用できます。または、Amazon RDS や Amazon S3 などの AWS サービスのデータソースにすることもできます。

有効なソースの一覧については、「[AWS DMSのソース](#)」をご参照ください。

トピック

- [のソースとしての Oracle データベースの使用 AWS DMS](#)
- [のソースとしての Microsoft SQL Server データベースの使用 AWS DMS](#)
- [のソースとしての Microsoft Azure SQL データベースの使用 AWS DMS](#)
- [のソースとしての Microsoft Azure SQL マネージドインスタンスの使用 AWS DMS](#)
- [のソースとして Microsoft Azure Database for PostgreSQL Flexible Server を使用する AWS DMS](#)
- [Microsoft Azure Database for MySQL Flexible Server を のソースとして使用する AWS DMS](#)
- [のソースとしての OCI MySQL Heatwave の使用 AWS DMS](#)
- [のソースとしての Google Cloud for MySQL の使用 AWS DMS](#)
- [のソースとしての Google Cloud for PostgreSQL の使用 AWS DMS](#)
- [PostgreSQL データベースを AWS DMS ソースとして使用する](#)
- [のソースとしての MySQL 互換データベースの使用 AWS DMS](#)
- [のソースとしての SAP ASE データベースの使用 AWS DMS](#)
- [のソースとしての MongoDB の使用 AWS DMS](#)
- [のソースとしての Amazon DocumentDB \(MongoDB 互換\) の使用 AWS DMS](#)
- [のソースとしての Amazon S3 の使用 AWS DMS](#)
- [IBM Db2 for Linux、Unix、Windows、Amazon RDS データベース \(Db2 LUW\) を のソースとして使用する AWS DMS](#)
- [IBM Db2 for z/OS データベースを のソースとして使用する AWS DMS](#)

のソースとしての Oracle データベースの使用 AWS DMS

を使用して、1 つ以上の Oracle データベースからデータを移行できます AWS DMS。ソースとして Oracle データベースを使用すると、AWS DMSが対応しているどのターゲットにもデータを移行できます。

AWS DMS は、次の Oracle データベースエディションをサポートしています。

- Oracle Enterprise Edition
- Oracle Standard Edition
- Oracle Express Edition
- Oracle Personal Edition

がソースとして AWS DMS サポートする Oracle データベースのバージョンについては、「」を参照してください。[のソース AWS DMS](#)。

Secure Sockets Layer (SSL) を使用して、Oracle エンドポイントとレプリケーションインスタンスとの接続を暗号化できます。Oracle エンドポイントで SSL を使用方法の詳細については、「[Oracle エンドポイントでの SSL のサポート](#)」を参照してください。

AWS DMS では、Oracle 透過的なデータ暗号化 (TDE) を使用して、ソースデータベースに保管中のデータを暗号化できます。Oracle ソースエンドポイントで Oracle TDE を使用方法については、「[Oracle を のソースとして使用するためのサポートされている暗号化方法 AWS DMS](#)」をご参照ください。

AWS は、Oracle エンドポイント (および他のすべてのエンドポイントタイプ) での TLS バージョン 1.2 以降の使用をサポートし、TLS バージョン 1.3 以降を使用することをお勧めします。

Oracle データベースを AWS DMS ソースエンドポイントとして設定するには、次の手順に従います。

1. が Oracle ソースデータベースにアクセス AWS DMS するための適切なアクセス許可を持つ Oracle ユーザーを作成します。
2. 選択した Oracle データベース設定に準拠する Oracle ソース エンドポイントを作成します。全ロードのみのタスクを作成する場合、これ以上設定は必要ありません。
3. 変更データキャプチャ (CDC のみまたは全ロードおよび CDC タスク) を処理するタスクを作成するには、Oracle LogMiner または AWS DMS Binary Reader を選択してデータ変更をキャプチャします。LogMiner または Binary Reader を選択すると、それ以降のアクセス許可と設定オプションのいくつかが決定されます。LogMiner と Binary Reader の比較については、次のセクションをご参照ください。

Note

全ロードタスク、CDC のみのタスク、および全ロードおよび CDC タスクの詳細については、「[\[Creating a task\] \(タスクの作成\)](#)」をご参照ください。

Oracle ソースデータベースと の操作の詳細については AWS DMS、以下のセクションを参照してください。

トピック

- [CDC での Oracle LogMiner または AWS DMS Binary Reader の使用](#)
- [のセルフマネージド型または AWS マネージド型の Oracle ソースデータベースを設定するためのワークフロー AWS DMS Oracle ソースデータベースの設定](#)
- [のソースとしての自己管理型 Oracle データベースの使用 AWS DMS](#)
- [のソースとしての AWS マネージド Oracle データベースの使用 AWS DMS](#)
- [のソースとして Oracle を使用する場合の制限 AWS DMS](#)
- [Oracle エンドポイントでの SSL のサポート](#)
- [Oracle を のソースとして使用するためのサポートされている暗号化方法 AWS DMS](#)
- [Oracle を のソースとして使用するためのサポートされている圧縮方法 AWS DMS](#)
- [Oracle を のソースとして使用してネストされたテーブルをレプリケートする AWS DMS](#)
- [Oracle を のソースとして使用する場合の Oracle ASM への REDO の保存 AWS DMS](#)
- [のソースとして Oracle を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)
- [Oracle のソースデータ型](#)

CDC での Oracle LogMiner または AWS DMS Binary Reader の使用

では AWS DMS、Oracle の変更データキャプチャ (CDC) をソースとして実行する際に REDO ログを読み取るには、Oracle LogMiner と AWS DMS Binary Reader の 2 つの方法があります。LogMiner は、オンライン REDO ログとアーカイブ REDO ログファイルを読み取るための Oracle API です。Binary Reader は、raw REDO ログファイルを直接読み取り、解析する AWS DMS メソッドです。これらのメソッドには次の特徴があります。

機能	LogMiner	Binary Reader
設定しやすい	はい	なし
ソースシステムの I/O と CPU への影響軽減	いいえ	はい
CDC パフォーマンスの向上	いいえ	はい
Oracle テーブル クラスターのサポート	はい	なし
すべてのタイプの Oracle ハイブリッド列圧縮 (HCC) をサポート	はい	部分的 バイナリリーダーは CDC

機能	LogMiner	Binary Reader
		のタスクで QUERY LOW を サポートして いません。他の すべての HCC タイプが完全 にサポートさ れています。
Oracle 12c でのみ LOB カラムのサポート	いいえ (LOB サ ポートは Oracle 12c の LogMiner では利用不可)	はい
LOB カラムにのみ影響を与える UPDATE ステートメント に対応	いいえ	はい
Oracle Transparent データ暗号化 (TDE) に対応	部分的 Oracle LogMiner を使用する場 合、AWS DMS は Amazon RDS for Oracle の列 レベルで TDE 暗 号化をサポート していません。	部分的 Binary Reader は、自己管理 Oracle データ ベースに対して のみ TDE をサ ポートします。
すべての Oracle 圧縮法に対応	はい	なし
XA トランザクションに対応	いいえ	はい

機能	LogMiner	Binary Reader
RAC	はい	はい
	パフォーマンス上の理由や DMS の内部制限事項により、推奨されません。	強く推奨

Note

デフォルトでは、は (CDC) に Oracle LogMiner AWS DMS を使用します。AWS DMS は、Oracle ソースデータベースを使用する際に透過的なデータ暗号化 (TDE) メソッドをサポートしています。指定した TDE 認証情報が正しくない場合でも、AWS DMS の移行タスクは失敗しません。これにより、暗号化されたテーブルの継続的なレプリケーションに影響が及ぶ可能性があります。TDE 認証情報の指定の詳細については、「[Oracle をのソースとして使用するためのサポートされている暗号化方法 AWS DMS](#)」を参照してください。

で LogMiner を使用する主な利点 AWS DMS は次のとおりです。

- LogMiner では、暗号化オプションや圧縮オプションなど、ほとんどの Oracle オプションがサポートされています。Binary Reader では、すべての Oracle オプションがサポートされているわけではありません (特に圧縮とほとんどの暗号化のオプション)。
- LogMiner には、特に Binary Reader の直接アクセスセットアップや、REDO ログが Oracle Automatic Storage Management (ASM) を使用して管理されている場合と比較して、シンプルな設定になっています。
- LogMiner は、で使用するテーブルクラスターをサポートしています AWS DMS。Binary Reader はサポートしません。

で Binary Reader を使用する主な利点 AWS DMS は次のとおりです。

- 大量の変更を含む移行の場合、LogMiner は Oracle ソースデータベースをホストするコンピュータの I/O や CPU にある程度の影響を及ぼすことがあります。Binary Reader では、ログが複数の

データベース クエリを行うのではなく、直接マイニングされるため、I/O や CPU に影響を与える可能性が高くありません。

- 大量の変更を含む移行の場合、Oracle LogMiner を使用するより Binary Reader を使用した方が CDC のパフォーマンスが通常はかなり高くなります。
- Binary Reader では、Oracle バージョン 12c における LOB の CDC がサポートされています。LogMiner ではサポートされていません。

通常、次のいずれかの状況に該当しない限り、Oracle データベースの移行には Oracle LogMiner を使用します。

- ソース Oracle データベースで複数の移行タスクを実行する必要がある。
- ソース Oracle データベース上の変更のボリュームまたは REDO ログボリュームが多いか、または変更があり、Oracle ASM も使用している場合。

Note

Oracle LogMiner と AWS DMS Binary Reader の使用を切り替える場合は、必ず CDC タスクを再起動してください。

Oracle ソース データベースでの CDC の設定

Oracle ソース エンドポイントが変更データ キャプチャ (CDC) タスクでデータベースに接続するには、特に追加の接続属性を指定する必要があります。これは、全ロードタスクと CDC タスク、または CDC のみのタスクに当てはまります。指定する追加の接続属性は、REDO ログへのアクセスに使用する方法、Oracle LogMiner または AWS DMS Binary Reader によって異なります。

ソース エンドポイントを作成するときに追加の接続属性を指定します。接続属性の設定が複数ある場合は、空白を追加せずにそれぞれをセミコロンで区切ります (例: oneSetting;thenAnother)。

AWS DMS はデフォルトで LogMiner を使用します。これを使用するために、追加の接続属性を指定する必要はありません。

Binary Reader を使用して REDO ログにアクセスするには、以下の追加の接続属性を加えます。

```
useLogMinerReader=N;useBfile=Y;
```

次の追加の接続属性形式を使用して、Binary Reader で ASM を使用するサーバーにアクセスします。

```
useLogMinerReader=N;useBfile=Y;asm_user=asm_username;asm_server=RAC_server_ip_address:port_number
+ASM;
```

ソースエンドポイントの Password リクエストパラメータに、Oracle ユーザーパスワードと ASM パスワードの両方をカンマで区切って含める必要があります。

```
oracle_user_password,asm_user_password
```

Oracle ソースが ASM を使用する場合、Binary Reader でハイ パフォーマンスオプションを使用して、スケールが大きいなトランザクション処理を実行できます。これらのオプションには、並列スレッド数 (parallelASMReadThreads) および先読みバッファ数 (readAheadBlocks) を指定する追加の接続属性が含まれます。これらの属性を一括設定すると、CDC タスクのパフォーマンスを大幅に改善できます。次に示す設定は、ほとんどの ASM 設定で良好な結果を提供します。

```
useLogMinerReader=N;useBfile=Y;asm_user=asm_username;asm_server=RAC_server_ip_address:port_number
+ASM;
parallelASMReadThreads=6;readAheadBlocks=150000;
```

追加の接続属性がサポートする値の詳細については、「[のソースとして Oracle を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)」をご参照ください。

また、ASM を使用した Oracle ソースで CDC タスクのパフォーマンスは、選択した他の設定によって異なります。これらの設定には、AWS DMS の追加の接続属性と Oracle ソースを設定するための SQL 設定が含まれます。ASM を使用した Oracle ソースの追加接続属性の詳細については、「[のソースとして Oracle を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)」をご参照ください。

また、適切な CDC スタートポイントを選択する必要があります。通常、これを行う場合、CDC を開始する最も早いオープントランザクションをキャプチャするトランザクション処理点を特定します。そうしないと、CDC タスクは以前のオープントランザクションを見逃す可能性があります。Oracle ソースデータベースの場合、Oracle システム変更番号 (SCN) に基づいて CDC ネイティブのスタートポイントを選択して、この最も早いオープントランザクションを識別できます。詳細については、「[CDC 開始ポイントからのレプリケーションの実行](#)」を参照してください。

自己管理型 Oracle データベースをソースとして使用するための CDC 設定の詳細については、「[Oracle LogMiner を使用して REDO ログにアクセスする場合に必要なアカウント権限](#)」、「[AWS](#)

[DMS Binary Reader を使用して REDO ログにアクセスするときに必要なアカウント権限](#)」や「[Oracle ASM で Binary Reader の使用時に必要なアカウント権限](#)」をご参照ください。

マネージド Oracle データベースの CDC をソースとして設定する方法の詳細については、[AWS の RDS for Oracle ソースで Binary Reader を使用するように CDC タスクを設定する AWS DMS](#)「」および「」を参照してください。[Amazon RDS Oracle Standby \(リードレプリカ\) を Binary Reader for CDC のソースとして使用する AWS DMS](#)。

のセルフマネージド型または AWS マネージド型の Oracle ソースデータベースを設定するためのワークフロー AWS DMS

のセルフマネージド型または AWS マネージド型の Oracle ソースデータベースを設定するためのワークフロー AWS DMS

セルフマネージド型のソースデータベースインスタンスを設定するには、CDC の実行方法に応じて、次のワークフローステップを使用します。

このワークフロー ステップの場合	LogMiner を使用して CDC を実行する場合は、これを行います	Binary Reader を使用して CDC を実行する場合は、これを行います
Oracle アカウントの特権を付与します。	「 のセルフマネージド Oracle ソースに必要なユーザーアカウント権限 AWS DMS 」を参照してください	「 のセルフマネージド Oracle ソースに必要なユーザーアカウント権限 AWS DMS 」を参照してください
CDC を使用してレプリケーション用のソースデータベースを準備します。	「 を使用した CDC 用の Oracle セルフマネージド型ソースデータベースの準備 AWS DMS 」を参照してください	「 を使用した CDC 用の Oracle セルフマネージド型ソースデータベースの準備 AWS DMS 」を参照してください
CDC に必要な追加の Oracle ユーザー権限を付与します。	「 Oracle LogMiner を使用して REDO ログにアクセスする場合に必要なアカウント権限 」を参照してください	「 AWS DMS Binary Reader を使用して REDO ログにアクセスするときに必要なアカウント権限 」を参照してください

このワークフロー ステップの場合	LogMiner を使用して CDC を実行する場合は、これを行います	Binary Reader を使用して CDC を実行する場合は、これを行います
ASM を持つ Oracle インスタンスの場合は、CDC のために ASM へのアクセスに必要な追加のユーザーアカウント権限を付与します。	追加のアクションはありません。は、追加のアカウント権限なしで Oracle ASM AWS DMS をサポートします。	「 Oracle ASM で Binary Reader の使用時に必要なアカウント権限 」を参照してください。
まだ CDC の LogMiner または Binary Reader を使用するようにタスクを設定していない場合は、タスクを設定します。	「 CDC での Oracle LogMiner または AWS DMS Binary Reader の使用 」を参照してください	「 CDC での Oracle LogMiner または AWS DMS Binary Reader の使用 」を参照してください
Oracle スタンバイを CDC のソースとして設定します。	AWS DMS はソースとして Oracle Standby をサポートしていません。	「 の Binary Reader for CDC でのソースとしての自己管理型 Oracle スタンバイの使用 AWS DMS 」を参照してください。

AWS マネージド Oracle ソースデータベースインスタンスを設定するには、次のワークフローステップを使用します。

このワークフロー ステップの場合	LogMiner を使用して CDC を実行する場合は、これを行います	Binary Reader を使用して CDC を実行する場合は、これを行います
Oracle アカウントの特権を付与します。	詳細については、「 AWS の マネージド Oracle ソースに必要なユーザーアカウント権限 AWS DMS 」を参照してください。	詳細については、「 AWS の マネージド Oracle ソースに必要なユーザーアカウント権限 AWS DMS 」を参照してください。
CDC を使用してレプリケーション用のソースデータベースを準備します。	詳細については、「 AWS の マネージド Oracle ソースの設定 」	詳細については、「 AWS の マネージド Oracle ソースの設定 」

このワークフロー ステップの場合	LogMiner を使用して CDC を実行する場合は、これを行います	Binary Reader を使用して CDC を実行する場合は、これを行います
	AWS DMS 」を参照してください。	AWS DMS 」を参照してください。
CDC に必要な追加の Oracle ユーザー権限を付与します。	追加のアカウント権限は必要ありません。	詳細については、「 の RDS for Oracle ソースで Binary Reader を使用するように CDC タスクを設定する AWS DMS 」を参照してください。
まだ CDC の LogMiner または Binary Reader を使用するようにタスクを設定していない場合は、タスクを設定します。	詳細については、「 CDC での Oracle LogMiner または AWS DMS Binary Reader の使用 」を参照してください。	詳細については、「 CDC での Oracle LogMiner または AWS DMS Binary Reader の使用 」を参照してください。
Oracle スタンバイを CDC のソースとして設定します。	AWS DMS はソースとして Oracle Standby をサポートしていません。	詳細については、「 で Amazon RDS Oracle Standby (リードレプリカ) を Binary Reader for CDC のソースとして使用する AWS DMS 」を参照してください。

のソースとしての自己管理型 Oracle データベースの使用 AWS DMS

セルフ管理データベースは自分で構成および制御するデータベースで、ローカルのオンプレミスデータベース インスタンスまたは Amazon EC2 上のデータベースのいずれかです。次に、でセルフマネージド Oracle データベースを使用する際に必要な権限と設定について説明します AWS DMS。

のセルフマネージド Oracle ソースに必要なユーザーアカウント権限 AWS DMS

でソースとして Oracle データベースを使用するには AWS DMS、Oracle エンドポイント接続設定で指定された Oracle ユーザーに次の権限を付与します。

Note

権限を付与する場合、オブジェクトのシノニムではなく、各オブジェクトの実際の名前を使用します。たとえば、下線のある V_\$OBJECT を使用します。下線のない V\$OBJECT は使用しません。

```
GRANT CREATE SESSION TO dms_user;
GRANT SELECT ANY TRANSACTION TO dms_user;
GRANT SELECT ON V_$ARCHIVED_LOG TO dms_user;
GRANT SELECT ON V_$LOG TO dms_user;
GRANT SELECT ON V_$LOGFILE TO dms_user;
GRANT SELECT ON V_$LOGMNR_LOGS TO dms_user;
GRANT SELECT ON V_$LOGMNR_CONTENTS TO dms_user;
GRANT SELECT ON V_$DATABASE TO dms_user;
GRANT SELECT ON V_$THREAD TO dms_user;
GRANT SELECT ON V_$PARAMETER TO dms_user;
GRANT SELECT ON V_$NLS_PARAMETERS TO dms_user;
GRANT SELECT ON V_$TIMEZONE_NAMES TO dms_user;
GRANT SELECT ON V_$TRANSACTION TO dms_user;
GRANT SELECT ON V_$CONTAINERS TO dms_user;
GRANT SELECT ON ALL_INDEXES TO dms_user;
GRANT SELECT ON ALL_OBJECTS TO dms_user;
GRANT SELECT ON ALL_TABLES TO dms_user;
GRANT SELECT ON ALL_USERS TO dms_user;
GRANT SELECT ON ALL_CATALOG TO dms_user;
GRANT SELECT ON ALL_CONSTRAINTS TO dms_user;
GRANT SELECT ON ALL_CONS_COLUMNS TO dms_user;
GRANT SELECT ON ALL_TAB_COLS TO dms_user;
GRANT SELECT ON ALL_IND_COLUMNS TO dms_user;
GRANT SELECT ON ALL_ENCRYPTED_COLUMNS TO dms_user;
GRANT SELECT ON ALL_LOG_GROUPS TO dms_user;
GRANT SELECT ON ALL_TAB_PARTITIONS TO dms_user;
GRANT SELECT ON SYS.DBA_REGISTRY TO dms_user;
GRANT SELECT ON SYS.OBJ$ TO dms_user;
GRANT SELECT ON DBA_TABLESPACES TO dms_user;
GRANT SELECT ON DBA_OBJECTS TO dms_user; -- Required if the Oracle version is earlier
    than 11.2.0.3.
GRANT SELECT ON SYS.ENC$ TO dms_user; -- Required if transparent data encryption (TDE)
    is enabled. For more information on using Oracle TDE with AWS DMS, see Oracle # #####
##### AWS DMS.
```

```
GRANT SELECT ON GV_$TRANSACTION TO dms_user; -- Required if the source database is
Oracle RAC in AWS DMS versions 3.4.6 and higher.
GRANT SELECT ON V_$DATAGUARD_STATS TO dms_user; -- Required if the source database
is Oracle Data Guard and Oracle Standby is used in the latest release of DMS version
3.4.6, version 3.4.7, and higher.
GRANT SELECT ON V_$DATABASE_INCARNATION TO dms_user;
```

特定のテーブルリストを使用する場合は、レプリケーションテーブルごとに次の追加権限を付与します。

```
GRANT SELECT on any-replicated-table to dms_user;
```

検証機能を使用するための以下の権限を追加で付与します。

```
GRANT EXECUTE ON SYS.DBMS_CRYPT0 TO dms_user;
```

LogMiner の代わりに Binary Reader を使用する場合は、次の追加の権限を付与します。

```
GRANT SELECT ON SYS.DBA_DIRECTORIES TO dms_user;
```

ビューを公開するには、次の追加の権限を付与します。

```
GRANT SELECT on ALL_VIEWS to dms_user;
```

ビューを公開するには、ソースエンドポイントに追加の `exposeViews=true` 接続属性も追加します。

サーバーレスレプリケーションを使用する場合は、次の追加のアクセス権限を付与します。

```
GRANT SELECT on dba_segments to dms_user;
GRANT SELECT on v_$tablespace to dms_user;
GRANT SELECT on dba_tab_subpartitions to dms_user;
GRANT SELECT on dba_extents to dms_user;
```

サーバーレスレプリケーションの詳細については、「[AWS DMS Serverless の使用](#)」を参照してください。

Oracle 独自の移行前評価を使用する場合は、以下のアクセス権限を追加で付与します。

```
GRANT SELECT on gv_$parameter to dms_user;
```

```
GRANT SELECT on v_$instance to dms_user;  
GRANT SELECT on v_$version to dms_user;  
GRANT SELECT on gv_$ASM_DISKGROUP to dms_user;  
GRANT SELECT on gv_$database to dms_user;  
GRANT SELECT on dba_db_links to dms_user;  
GRANT SELECT on gv_$log_History to dms_user;  
GRANT SELECT on gv_$log to dms_user;  
GRANT SELECT ON DBA_TYPES TO dms_user;  
GRANT SELECT ON DBA_USERS to dms_user;  
GRANT SELECT ON DBA_DIRECTORIES to dms_user;  
GRANT EXECUTE ON SYS.DBMS_XMLGEN TO dms_user;
```

Oracle 独自の移行前評価の詳細については、「[Oracle の評価](#)」を参照してください。

Oracle スタンバイのオープントランザクションを処理するための前提条件

AWS DMS バージョン 3.4.6 以降を使用する場合は、次の手順を実行して Oracle スタンバイのオープントランザクションを処理します。

1. プライマリデータベースに AWSDMS_DBLINK という名前のデータベースリンクを作成します。
DMS_USER は、データベースリンクを使用してプライマリデータベースに接続します。このデータベースリンクは、プライマリデータベースで実行されるオープントランザクションをクエリするためにスタンバイインスタンスから実行されることに注意します。次の例を参照してください。

```
CREATE PUBLIC DATABASE LINK AWSDMS_DBLINK  
CONNECT TO DMS_USER IDENTIFIED BY DMS_USER_PASSWORD  
USING '(DESCRIPTION=  
        (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=PRIMARY_HOST_NAME_OR_IP)(PORT=PORT))  
        (CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=SID))  
    )';
```

2. 次の例に示されるとおり、**DMS_USER** を使用したデータベースリンクへの接続が確立されていることを確認します。

```
select 1 from dual@AWSDMS_DBLINK
```

を使用した CDC 用の Oracle セルフマネージド型ソースデータベースの準備 AWS DMS

次の手順を実行して、CDC タスクを実行するソースとして自己管理型 Oracle データベースを準備します：

- [がソースデータベースバージョン AWS DMS をサポートしていることの検証.](#)
- [ARCHIVELOG モードがオンになっていることを確認する.](#)
- [サプリメンタル ロギングの設定.](#)

がソースデータベースバージョン AWS DMS をサポートしていることの検証

以下のようなクエリを実行して、現在のバージョンの Oracle ソースデータベースが AWS DMS でサポートされていることを確認します。

```
SELECT name, value, description FROM v$parameter WHERE name = 'compatible';
```

ここで name、value、および description は name の値に基づいてクエリされるデータベース内の任意の列です。このクエリがエラーなしで実行された場合、はデータベースの最新バージョン AWS DMS をサポートし、移行を続行できます。クエリでエラーが発生した場合、AWS DMS はデータベースの最新バージョンをサポートしていません。移行を続行するには、まず Oracle データベースを でサポートされているバージョンに変換します AWS DMS。

ARCHIVELOG モードがオンになっていることを確認する

Oracle は、ARCHIVELOG モードと NOARCHIVELOG モードの 2 つの異なるモードで実行できます。CDC タスクを実行するには、ARCHIVELOG モードでデータベースを実行します。データベースが ARCHIVELOG モードにあるかどうかを確認するため、次のクエリを実行します。

```
SQL> SELECT log_mode FROM v$database;
```

もし NOARCHIVELOG mode が返されれば、オラクルの命令に従ってデータベースを ARCHIVELOG に設定します。

サプリメンタル ロギングの設定

進行中の変更をキャプチャするには、Oracle ソースデータベースで最小限のサプリメンタルロギングを有効にする AWS DMS 必要があります。さらに、データベース内のレプリケーションされた各テーブルでサプリメンタル ロギングを有効にする必要があります。

デフォルトでは、はレプリケートされたすべてのテーブルに PRIMARY KEY サプリメンタルロギング AWS DMS を追加します。AWS DMS が PRIMARY KEY サプリメンタルロギングを追加できるようにするには、レプリケートされたテーブルごとに次の権限を付与します。

```
ALTER on any-replicated-table;
```

追加の接続属性 AWS DMS を使用して、追加されたデフォルトのPRIMARY KEY サプリメンタルロギングを無効にすることができます `addSupplementalLogging`。詳細については、「[のソースとして Oracle を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)」を参照してください。

プライマリキー列を参照しない WHERE 句を使用してレプリケーション タスクでテーブルを更新する場合は、必ず サプリメンタル ログを有効にしてください。

サプライメンタル ログをマニュアルでセットアップするには

1. 次のクエリを実行して、データベースのサプライメンタル ログが有効になっていることを確認します。

```
SELECT supplemental_log_data_min FROM v$database;
```

返される結果が YES または IMPLICIT の場合は、データベースのサプライメンタル ログは有効です。

そうになっていなければ、次のコマンドを実行して、データベースのサプライメンタル ログを有効にします。

```
ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA;
```

2. 必要なサプライメンタル ログがレプリケートされたテーブルごとに追加されていることを確認します。

以下の点を考慮してください。

- ALL COLUMNS サプリメンタル ログがテーブルに追加済みなら、その追加は不要です。
- プライマリキーが存在する場合は、プライマリキーのサプライメンタルロギングを追加します。これを行うには、プライマリキーにサプライメンタル ログを追加する形式を使用するか、サプライメンタル ログをデータベースのプライマリキー列に追加します。

```
ALTER TABLE Tablename ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (PRIMARY KEY) COLUMNS;  
ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (PRIMARY KEY) COLUMNS;
```

- プライマリキーが存在せず、テーブルに一意のインデックスが 1 つある場合、一意のインデックスのすべての列をサプライメンタルログに追加します。

```
ALTER TABLE TableName ADD SUPPLEMENTAL LOG GROUP LogGroupName  
(UniqueIndexColumn1[, UniqueIndexColumn2] ...) ALWAYS;
```

SUPPLEMENTAL LOG DATA (UNIQUE INDEX) COLUMNS を使用しても、一意のインデックス列はログに追加されません。

- プライマリキーがなく、テーブルに複数の一意のインデックスがある場合、はアルファベット順の昇順リストで最初の一意のインデックス AWS DMS を選択します。前の項目と同様に、選択したインデックスの列にサプリメンタル ログを追加する必要があります。

SUPPLEMENTAL LOG DATA (UNIQUE INDEX) COLUMNS を使用しても、一意のインデックス列はログに追加されません。

- プライマリキーが存在せず、一意のインデックスがない場合は、すべての列にサプリメンタル ロギングを追加します。

```
ALTER TABLE TableName ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (ALL) COLUMNS;
```

場合によっては、ターゲットテーブルのプライマリキーまたは一意のインデックスは、ソーステーブルのプライマリキーまたは一意のインデックスと異なります。その場合、ターゲットテーブルのプライマリ キーまたは一意のインデックスを構成するソース テーブル列でサプリメンタル ログを手動で追加します。

ターゲットテーブルのプライマリキーを変更する場合、ソースプライマリキーまたは一意のインデックスではなく、ターゲットの一意のインデックスの列にサプリメンタルロギングを追加する必要があります。

テーブルにフィルターまたは変換が定義されている場合は、追加のロギングを有効にする必要があります。

以下の点を考慮してください。

- ALL COLUMNS サプリメンタル ログがテーブルに追加済みなら、その追加は不要です。
- テーブルに一意のインデックスやプライマリ キーがある場合、フィルターまたは変換に関係する列ごとにサプリメンタル ログを追加します。ただし、これらの列がプライマリ キーまたは一意のインデックス列と異なる場合にのみ行ってください。
- 変換で列が 1 つしか使用されない場合は、この列をサプリメンタル ログ グループに追加しないでください。たとえば、変換 A+B の場合は、列 A と B の両方にサプリメンタルロギングを追加しま

す。ただし、変換 `substring(A,10)` の場合、列 A にサプリメンタルロギングを追加しないでください。

- プライマリ キーや一意のインデックス列、フィルタリングまたは変換されるその他の列の両方にサプリメンタル ログを設定するには、`USER_LOG_GROUP` サプリメンタル ログを追加できます。プライマリ キー/一意のインデックス列、フィルタリングまたは変換されるその他の特定の列の両方にこのサプリメンタル ログを追加します。

たとえば、`TEST.LOGGING` という名前のテーブルをプライマリ キー ID と列 NAME によるフィルターでレプリケーションするには、次のようなコマンドを実行して、ロググループのサプリメンタル ログを作成します。

```
ALTER TABLE TEST.LOGGING ADD SUPPLEMENTAL LOG GROUP TEST_LOG_GROUP (ID, NAME) ALWAYS;
```

Oracle LogMiner を使用して REDO ログにアクセスする場合に必要なアカウント権限

Oracle LogMiner を使用して REDO ログにアクセスするには、Oracle エンドポイント接続設定で指定されている Oracle ユーザーに次の権限を付与します。

```
GRANT EXECUTE on DBMS_LOGMNR to dms_user;  
GRANT SELECT on V_$LOGMNR_LOGS to dms_user;  
GRANT SELECT on V_$LOGMNR_CONTENTS to dms_user;  
GRANT LOGMINING to dms_user; -- Required only if the Oracle version is 12c or higher.
```

AWS DMS Binary Reader を使用して REDO ログにアクセスするときに必要なアカウント権限

AWS DMS Binary Reader を使用して REDO ログにアクセスするには、Oracle エンドポイント接続設定で指定された Oracle ユーザーに次の権限を付与します。

```
GRANT SELECT on v_$transportable_platform to dms_user; -- Grant this privilege if the  
redo logs are stored in Oracle Automatic Storage Management (ASM) and AWS DMS accesses  
them from ASM.  
GRANT CREATE ANY DIRECTORY to dms_user; -- Grant this privilege to  
allow AWS DMS to use Oracle BFILE read file access in certain cases. This access is  
required when the replication instance does not have file-level access to the redo  
logs and the redo logs are on non-ASM storage.  
GRANT EXECUTE on DBMS_FILE_TRANSFER to dms_user; -- Grant this privilege to  
copy the redo log files to a temporary folder using the CopyToTempFolder method.  
GRANT EXECUTE on DBMS_FILE_GROUP to dms_user;
```


Binary Reader は、Oracle ディレクトリを含む Oracle ファイル機能で動作します。各 Oracle ディレクトリオブジェクトには、処理する REDO ログファイルが格納されているフォルダの名前が含まれます。これらの Oracle ディレクトリは、ファイルシステムレベルでは認識されません。代わりに、これらは Oracle データベースレベルで作成される論理ディレクトリとなります。これらのビューは、Oracle ALL_DIRECTORIES ビューで表示できます。

これらの Oracle ディレクトリ AWS DMS を作成する場合は、前述の CREATE ANY DIRECTORY 権限を付与します。は、DMS_プレフィックスを使用してディレクトリ名 AWS DMS を作成します。CREATE ANY DIRECTORY 権限を付与しない場合は、対応するディレクトリを手動で作成します。このような場合、Oracle ディレクトリを手動で作成すると、Oracle ソースエンドポイントで指定された Oracle ユーザーがこれらのディレクトリを作成したユーザーではない場合があります。このような場合は、READ on DIRECTORY 権限も付与します。

Note

AWS DMS CDC は、自動 REDO トランスポートサービスを使用するように設定されていないアクティブデータ保護スタンバイをサポートしていません。

このような場合、Oracle 管理ファイル (OMF) を使用してログを保存することがあります。または、ソース エンドポイントは ADG にあり、CREATE ANY DIRECTORY 権限を付与できません。このような場合は、AWS DMS レプリケーションタスクを開始する前に、可能なすべてのログの場所を含むディレクトリを手動で作成します。が想定する事前作成されたディレクトリを見つけ AWS DMS られない場合、タスクは停止します。また、AWS DMS は ALL_DIRECTORIES ビューで作成したエントリを削除しないため、手動で削除します。

Oracle ASM で Binary Reader の使用時に必要なアカウント権限

Binary Reader を使用して Automatic Storage Management (ASM) の REDO ログにアクセスするには、Oracle エンドポイント接続設定で指定された Oracle ユーザーに次の権限を付与します。

```
SELECT ON v_$transportable_platform
SYSASM -- To access the ASM account with Oracle 11g Release 2 (version 11.2.0.2) and
higher, grant the Oracle endpoint user the SYSASM privilege. For older supported
Oracle versions, it's typically sufficient to grant the Oracle endpoint user the
SYSDBA privilege.
```

ASM アカウントへのアクセスを検証するには、上記で指定された Oracle バージョンに応じて、コマンドプロンプトを開き、次のいずれかのステートメントを呼び出します。

SYSDBA 特権が必要な場合は、以下を使用します。

```
sqlplus asmuser/asmpassword@+asmserver as sysdba
```

SYSASM 特権が必要な場合は、以下を使用します。

```
sqlplus asmuser/asmpassword@+asmserver as sysasm
```

の Binary Reader for CDC でのソースとしての自己管理型 Oracle スタンバイの使用 AWS DMS

CDC 用 Binary Reader を使用するときにはソースとして Oracle Standby インスタンスを構成するには、次の前提条件からスタートします：

- AWS DMS は現在、Oracle Active Data Guard スタンバイのみをサポートしています。
- Oracle Data Guard の構成で次のものが使用されていることを確認します：
 - REDO データの自動転送用 REDO トランスポート サービス。
 - サービスを適用して、スタンバイデータベースに REDO を自動的に適用します。

上記の要件が満たされていることを確認するには、次のクエリを実行します。

```
SQL> select open_mode, database_role from v$database;
```

クエリ出力で、スタンバイデータベースが読み取り専用モードで開かれており、REDO が自動的に適用されていることを確認します。例えば、次のようになります。

OPEN_MODE	DATABASE_ROLE
READ ONLY WITH APPLY	PHYSICAL STANDBY

CDC 用 Binary Reader を使用するときにはソースとして Oracle スタンバイインスタンスを設定するには

1. スタンバイ ログファイルへのアクセスに必要な追加の権限を付与します。

```
GRANT SELECT ON v_$standby_log TO dms_user;
```

2. AWS マネジメントコンソール または AWS CLI を使用して、Oracle スタンバイのソースエンドポイントを作成します。エンドポイントを作成する場合、次の追加の接続属性を指定します。

```
useLogminerReader=N;useBfile=Y;
```

 Note

では AWS DMS、追加の接続属性を使用して、REDO ログの代わりにアーカイブログから移行するかどうかを指定できます。詳細については、「[のソースとして Oracle を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)」を参照してください。

3. アーカイブログの保存先を設定します。

ASM を使用しない Oracle ソースの DMS Binary Reader は、Oracle ディレクトリを使用してアーカイブの REDO ログにアクセスします。データベースがアーカイブログの宛先として高速リカバリ領域 (FRA) を使用するように設定されている場合、アーカイブ REDO ファイルの場所は一定ではありません。アーカイブ REDO ログが毎日生成されると、YYYY_MM_DD 形式のディレクトリ名を使用して、FRA に新しいディレクトリが作成されます。例えば、次のようになります。

```
DB_RECOVERY_FILE_DEST/SID/archivelog/YYYY_MM_DD
```

DMS が新しく作成された FRA ディレクトリ内のアーカイブ REDO ファイルにアクセスする必要があり、プライマリの読み取り/書き込みデータベースがソースとして使用されている場合、DMS は次のとおり新しい Oracle ディレクトリを作成するか、既存の Oracle ディレクトリを置き換えます。

```
CREATE OR REPLACE DIRECTORY dmsrep_taskid AS 'DB_RECOVERY_FILE_DEST/SID/archivelog/YYYY_MM_DD';
```

スタンバイデータベースがソースとして使用されている場合、データベースは読み取り専用モードであるため、DMS は Oracle ディレクトリを作成または置換できません。ただし、次の追加手順のいずれかを実行できます。

- a. Oracle が毎日サブディレクトリを作成しない設定の場合、FRA の代わりに実際のパスを使用するように log_archive_dest_id_1 を変更します。

```
ALTER SYSTEM SET log_archive_dest_1='LOCATION=full directory path'
```

次に、DMS が使用する Oracle ディレクトリオブジェクトを作成します。

```
CREATE OR REPLACE DIRECTORY dms_archived_logs AS 'full directory path';
```

- b. 追加のアーカイブログの保存先と、その保存先を指す Oracle ディレクトリオブジェクトを作成します。例えば、次のようになります。

```
ALTER SYSTEM SET log_archive_dest_3='LOCATION=full directory path';  
CREATE DIRECTORY dms_archived_log AS 'full directory path';
```

次に、タスクのソースエンドポイントに追加の接続属性を追加します。

```
archivedLogDestId=3
```

- c. DMS で使用する Oracle ディレクトリオブジェクトを手動で事前作成します。

```
CREATE DIRECTORY dms_archived_log_20210301 AS 'DB_RECOVERY_FILE_DEST/SID/  
archivelog/2021_03_01';  
CREATE DIRECTORY dms_archived_log_20210302 AS 'DB_RECOVERY_FILE_DEST>/SID>/  
archivelog/2021_03_02';  
...
```

- d. 毎日実行され、必要なディレクトリを作成する Oracle スケジューラジョブを作成します。

4. オンラインログの送信先を設定します。

スタンバイ REDO ログを使用して OS ディレクトリを指す Oracle ディレクトリを作成します。

```
CREATE OR REPLACE DIRECTORY STANDBY_REDO_DIR AS '<full directory path>';  
GRANT READ ON DIRECTORY STANDBY_REDO_DIR TO <dms_user>;
```

での CDC のソースとしての Oracle Cloud Infrastructure (OCI) でのユーザー管理データベースの使用
AWS DMS

ユーザー管理データベースとは、仮想マシン (VM)、ベアメタル、または Exadata サーバー上に作成された Oracle データベースなど、ユーザーが設定して管理するデータベースです。または、Oracle Cloud Infrastructure (OCI) などの専用インフラストラクチャ上で実行される、ユーザーが設定して管理するデータベースもあります。次の情報は、AWS DMSの変更データキャプチャ (CDC) のソースとして OCI 上の Oracle ユーザー管理データベースを使用する際に必要なアクセス権限と設定について説明しています。

OCI でホストされるユーザー管理の Oracle データベースを変更データキャプチャのソースとして設定するには

1. OCI 上のユーザーマネージドの Oracle ソースデータベースに必要なユーザーアカウントアクセス権限を付与します。詳細については、「[Account privileges for a self-managed Oracle source endpoint](#)」を参照してください。
2. Binary Reader を使用して REDO ログにアクセスする際に必要なアカウントアクセス権限を付与します。詳細については、「[Account privileges required when using Binary Reader](#)」を参照してください。
3. Oracle Automatic Storage Management (ASM) で Binary Reader を使用する場合に必要なアカウントアクセス権限を追加します。詳細については、「[Additional account privileges required when using Binary Reader with Oracle ASM](#)」を参照してください。
4. サプリメンタルロギングをセットアップします。詳細については、「[Setting up supplemental logging](#)」を参照してください。
5. TDE 暗号化を設定します。詳細については、「[Encryption methods when using an Oracle database as a source endpoint](#)」を参照してください。

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 上の Oracle ソースデータベースからデータをレプリケートする場合、次の制限が適用されます。

制限事項

- DMS では、Oracle LogMiner を使用した REDO ログへのアクセスをサポートしていません。
- DMS は Autonomous DB をサポートしていません。

のソースとしての AWS マネージド Oracle データベースの使用 AWS DMS

AWS マネージドデータベースは、Amazon RDS、Amazon Aurora、Amazon S3 などの Amazon サービス上にあるデータベースです。で AWS マネージド Oracle データベースを使用するときに設定する必要がある権限と設定を以下に示します AWS DMS。

AWS の マネージド Oracle ソースに必要なユーザーアカウント権限 AWS DMS

Oracle ソース エンドポイント定義で指定された Oracle ユーザーアカウントに、以下の権限を付与します。

⚠ Important

dms_user や *any-replicated-table* などすべてのパラメータ値では、大文字と小文字を区別する識別子を使用して値を指定しない限り、Oracle は値をすべて大文字と見なします。たとえば、CREATE USER *myuser* または CREATE USER MYUSER のように引用符を使用しない *dms_user* の値を作成するとします。この場合、Oracle は値をすべて大文字 (MYUSER) として識別して格納します。CREATE USER "MyUser" や CREATE USER 'MyUser' のように引用符を使用すると、Oracle は、指定した大文字と小文字を区別する値を識別して格納します (MyUser)。

```
GRANT CREATE SESSION to dms_user;
GRANT SELECT ANY TRANSACTION to dms_user;
GRANT SELECT on DBA_TABLESPACES to dms_user;
GRANT SELECT ON any-replicated-table to dms_user;
GRANT EXECUTE on rdsadmin.rdsadmin_util to dms_user;
-- For Oracle 12c or higher:
GRANT LOGMINING to dms_user; - Required only if the Oracle version is 12c or higher.
```

さらに、SELECT と EXECUTE のアクセス許可を次のように Amazon RDS 手順 `rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object` を使用して SYS オブジェクトに付与します。詳細については、「[SYS オブジェクトへの SELECT または EXECUTE 権限の付与](#)」をご参照ください。

```
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_VIEWS', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_TAB_PARTITIONS', 'dms_user',
  'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_INDEXES', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_OBJECTS', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_TABLES', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_USERS', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_CATALOG', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_CONSTRAINTS', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_CONS_COLUMNS', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_TAB_COLS', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_IND_COLUMNS', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_LOG_GROUPS', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$ARCHIVED_LOG', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$LOG', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$LOGFILE', 'dms_user', 'SELECT');
```

```
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$DATABASE', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$THREAD', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$PARAMETER', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$NLS_PARAMETERS', 'dms_user',
'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$TIMEZONE_NAMES', 'dms_user',
'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$TRANSACTION', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$CONTAINERS', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_REGISTRY', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('OBJ$', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ALL_ENCRYPTED_COLUMNS', 'dms_user',
'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$LOGMNR_LOGS', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$LOGMNR_CONTENTS', 'dms_user', 'SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBMS_LOGMNR', 'dms_user', 'EXECUTE');

-- (as of Oracle versions 12.1 and higher)
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('REGISTRY$SQLPATCH', 'dms_user',
'SELECT');

-- (for Amazon RDS Active Dataguard Standby (ADG))
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$STANDBY_LOG', 'dms_user', 'SELECT');

-- (for transparent data encryption (TDE))

exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('ENC$', 'dms_user', 'SELECT');

-- (for validation with LOB columns)
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBMS_CCRYPTO', 'dms_user', 'EXECUTE');

-- (for binary reader)
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_DIRECTORIES', 'dms_user', 'SELECT');

-- Required when the source database is Oracle Data guard, and Oracle Standby is used
in the latest release of DMS version 3.4.6, version 3.4.7, and higher.

exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$DATAGUARD_STATS', 'dms_user',
'SELECT');
```

AWS DMS で Amazon RDS アクティブデータガードスタンバイ (ADG) の使用の詳細については、
[「で Amazon RDS Oracle Standby \(リードレプリカ\) を Binary Reader for CDC のソースとして使用する AWS DMS」](#)をご参照ください。

での Oracle TDE の使用の詳細については AWS DMS、「」を参照してください[Oracle を のソースとして使用するためのサポートされている暗号化方法 AWS DMS](#)。

Oracle スタンバイのオープントランザクションを処理するための前提条件

AWS DMS バージョン 3.4.6 以降を使用する場合は、次の手順を実行して Oracle スタンバイのオープントランザクションを処理します。

1. プライマリデータベースに AWS_DMS_DBLINK という名前のデータベースリンクを作成します。
DMS_USER は、データベースリンクを使用してプライマリデータベースに接続します。このデータベースリンクは、プライマリデータベースで実行されるオープントランザクションをクエリするためにスタンバイインスタンスから実行されることに注意します。次の例を参照してください。

```
CREATE PUBLIC DATABASE LINK AWS_DMS_DBLINK
CONNECT TO DMS_USER IDENTIFIED BY DMS_USER_PASSWORD
USING '(DESCRIPTION=
        (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=PRIMARY_HOST_NAME_OR_IP)(PORT=PORT))
        (CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=SID)))
';
```

2. 次の例に示されるとおり、**DMS_USER** を使用したデータベースリンクへの接続が確立されていることを確認します。

```
select 1 from dual@AWS_DMS_DBLINK
```

AWS の マネージド Oracle ソースの設定 AWS DMS

AWS マネージド Oracle データベースを のソースとして使用する前に AWS DMS、Oracle データベースに対して次のタスクを実行します。

- 自動バックアップを有効化します。自動バックアップの有効化の詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの「[自動バックアップの有効化](#)」をご参照ください。
- サプリメンタルロギングをセットアップします。
- アーカイブを設定します。Amazon RDS for Oracle DB インスタンスの REDO ログをアーカイブすると AWS DMS は Oracle LogMiner または Binary Reader を使用してログ情報を取得できます。

アーカイブを設定するには

1. `rdsadmin.rdsadmin_util.set_configuration` コマンドを実行してアーカイブをセットアップします。

たとえば、アーカイブされた REDO ログを 24 時間保持するには、次のコマンドを実行します。

```
exec rdsadmin.rdsadmin_util.set_configuration('archivelog retention hours',24);
commit;
```

Note

変更を反映するにはコミットが必要です。

2. 指定された保持期間中、アーカイブされた REDO ログのための十分な容量がストレージにあることを確認します。たとえば、保持期間が 24 時間の場合は、通常のトランザクション処理時間における累積アーカイブ REDO ログの合計サイズを計算し、その合計に 24 を掛けます。この計算された 24 時間の合計と、使用可能なストレージ容量を比較し、24 時間のトランザクション処理を処理するのに十分なストレージ領域があるかどうかを判断します。

サプリメンタルロギングをセットアップするには

1. データベース レベルでサプリメンタル ログを有効にするには、次のコマンドを実行します。

```
exec rdsadmin.rdsadmin_util.alter_supplemental_logging('ADD');
```

2. 次のコマンドを実行してプライマリ キー列のサプリメンタル ログを有効にします。

```
exec rdsadmin.rdsadmin_util.alter_supplemental_logging('ADD','PRIMARY KEY');
```

3. (オプション) テーブル レベルでキーレベルのサプリメンタル ログを有効にします。

キーレベルのサプリメンタル ログを有効にすると、ソースデータベースで多少のオーバーヘッドが生じます。したがって、テーブルのサブセットのみを移行する場合は、テーブルレベルでのサプリメンタル ログを有効にすることをお勧めします。キーレベルのサプリメンタル ログをテーブルレベルで有効にするには、次のコマンドを使用します。

```
alter table table_name add supplemental log data (PRIMARY KEY) columns;
```

の RDS for Oracle ソースで Binary Reader を使用するように CDC タスクを設定する AWS DMS

Binary Reader for CDC を使用して、ソース Amazon RDS for Oracle インスタンスの REDO ログにアクセスする AWS DMS ように を設定できます。

Note

Oracle LogMiner を使用するには、最低限必要なユーザーアカウント権限で十分です。詳細については、「[AWS の マネージド Oracle ソースに必要なユーザーアカウント権限 AWS DMS](#)」を参照してください。

AWS DMS Binary Reader を使用するには、バージョン AWS DMS に応じて、Oracle ソースエンドポイントの追加設定と追加の接続属性を指定します。

Binary Reader のサポートは、Amazon RDS for Oracle の次のバージョンで利用できます。

- Oracle バージョン 12.1.0.2.v11 以降
- Oracle バージョン 12.1.0.2.v7 以降
- Oracle 12.2 – すべてのバージョン
- Oracle 18.0 – すべてのバージョン
- Oracle 19.0 – すべてのバージョン

Binary Reader を使用して CDC を設定するには

1. Amazon RDS for Oracle ソース データベースにマスターユーザーとしてログインし、次のストア プロシージャを実行してサーバーレベル ディレクトリを作成します。

```
exec rdsadmin.rdsadmin_master_util.create_archive_log_dir;  
exec rdsadmin.rdsadmin_master_util.create_online_log_dir;
```

2. Oracle ユーザーアカウントに、Oracle ソース エンドポイントにアクセスするための以下の権限を付与します。

```
GRANT READ ON DIRECTORY ONLINELOG_DIR TO dms_user;
```

```
GRANT READ ON DIRECTORY ARCHIVELOG_DIR TO dms_user;
```

3. Amazon RDS Oracle ソースエンドポイントで、次の追加の接続属性を設定します。

- RDS Oracle バージョン 11.2 と 12.1 では、次のように設定します。

```
useLogminerReader=N;useBfile=Y;accessAlternateDirectly=false;useAlternateFolderForOnline=
oraclePathPrefix=/rdsdbdata/db/[$DATABASE_NAME]_A/;usePathPrefix=/rdsdbdata/
log/;replacePathPrefix=true;
```

- RDS Oracle バージョン 12.2、18.0、19.0 では、次のように設定します。

```
useLogminerReader=N;useBfile=Y;
```

Note

複数の属性設定には、セミコロン区切り文字 (;) の後に空白を含めることはできません、例えば `oneSetting;thenAnother`。

CDC タスクの設定の詳細については、「[Oracle ソース データベースでの CDC の設定](#)」をご参照ください。

で Amazon RDS Oracle Standby (リードレプリカ) を Binary Reader for CDC のソースとして使用する AWS DMS

AWS DMSで CDC 用 Binary Reader を使用する場合は、ソースとして Amazon RDS for Oracle スタンバイを使用するための次の前提条件を確認します:

- Oracle マスターユーザーを使用して、Binary Reader を設定します。
- AWS DMS 現在、 が Oracle Active Data Guard Standby のみの使用をサポートしていることを確認します。

その後、CDC 用 Binary Reader を使用するとき、次の手順に従ってソースとして RDS for Oracle スタンバイを使用します。

CDC 用 Binary Reader を使用するときソースとして RDS for Oracle スタンバイを設定するには

1. RDS for Oracle のプライマリインスタンスに管理ユーザーとしてサインインします。

2. Amazon RDS ユーザーガイドに記載されている次のストアードプロシージャを実行して、サーバーレベル ディレクトリを作成します。

```
exec rdsadmin.rdsadmin_master_util.create_archivelog_dir;  
exec rdsadmin.rdsadmin_master_util.create_onlinelog_dir;
```

3. ステップ 2 で作成したディレクトリを特定します。

```
SELECT directory_name, directory_path FROM all_directories  
WHERE directory_name LIKE ( 'ARCHIVELOG_DIR_%' )  
      OR directory_name LIKE ( 'ONLINELOG_DIR_%' )
```

たとえば、前述のコードでは、次のようなディレクトリの一覧が表示されます。

DIRECTORY_NAME	DIRECTORY_PATH
ARCHIVELOG_DIR_A	/rdsdbdata/db/ORCL_A/arch
ARCHIVELOG_DIR_B	/rdsdbdata/db/ORCL_B/arch
ONLINELOG_DIR_A	/rdsdbdata/db/ORCL_A/onlinelog
ONLINELOG_DIR_B	/rdsdbdata/db/ORCL_B/onlinelog

4. Oracle スタンバイにアクセスするために使用する Oracle ユーザーアカウントに対する前述のディレクトリに対する Read の権限を許可します。

```
GRANT READ ON DIRECTORY ARCHIVELOG_DIR_A TO dms_user;  
GRANT READ ON DIRECTORY ARCHIVELOG_DIR_B TO dms_user;  
GRANT READ ON DIRECTORY ONLINELOG_DIR_A TO dms_user;  
GRANT READ ON DIRECTORY ONLINELOG_DIR_B TO dms_user;
```

5. プライマリ インスタンスでアーカイブ ログ スイッチを実行します。これを行うと、ALL_DIRECTORIES の変更が Oracle スタンバイにも移植されることを確認します。
6. ALL_DIRECTORIES Oracle Standby でクエリを実行して、変更が適用されたことを確認します。
7. マネジメントコンソールまたは AWS Command Line Interface () を使用して、Oracle スタンバイの AWS DMS ソースエンドポイントを作成しますAWS CLI。エンドポイントの作成時に、次の追加の接続属性を指定します。

```
useLogminerReader=N;useBfile=Y;archivedLogDestId=1;additionalArchivedLogDestId=2
```

8. エンドポイントを作成したら、コンソールのエンドポイントの作成ページでエンドポイント接続をテストするか、AWS CLI `test-connection` コマンドを使用して接続が確立されていることを確認します。

のソースとして Oracle を使用する場合の制限 AWS DMS

Oracle データベースを AWS DMS のソースとして使用する場合は、以下の制限が適用されます。

- AWS DMS は、AWS DMS バージョン 3.5.0 以降の Oracle Extended データ型をサポートしています。
- AWS DMS は長いオブジェクト名 (30 バイト以上) をサポートしていません。
- AWS DMS は関数ベースのインデックスをサポートしていません。
- サプリメンタル ログを管理し、いずれかの列で変換を実行する場合は、すべてのフィールドと列でサプリメンタル ログが有効になっていることを確認してください。サプリメンタル ログの設定の詳細については、以下のトピックをご参照ください：
 - セルフ管理 Oracle ソースデータベースについては、「[サプリメンタル ロギングの設定](#)」をご参照ください。
 - AWS マネージド Oracle ソースデータベースについては、「」を参照してください [AWS の マネージド Oracle ソースの設定 AWS DMS](#)。
- AWS DMS は、マルチテナントコンテナルートデータベース (CDB\$ROOT) をサポートしていません。しかし、Binary Reader を使用した PDB をサポートしています。
- AWS DMS は遅延制約をサポートしていません。
- AWS DMS バージョン 3.5.3 以降では、安全な LOBs。
- AWS DMS は、サポートされているすべての Oracle バージョン 11 以降の `rename table table-name to new-table-name` 構文をサポートしています。この構文は Oracle バージョン 10 ソースデータベースではサポートされていません。
- AWS DMS は DDL ステートメントの結果をレプリケートしません `ALTER TABLE ADD column data_type DEFAULT default_value`。ターゲットに `default_value` をレプリケートする代わりに、新しい列を NULL に設定します。
- AWS DMS バージョン 3.4.7 以降を使用する場合、パーティションまたはサブパーティションオペレーションに起因する変更をレプリケートするには、DMS タスクを開始する前に次の操作を行います。
 - パーティション分割されたテーブル構造 (DDL) を手動で作成します。
 - DDL が Oracle ソースと Oracle ターゲットの両方で同じであることを確認します。

- 追加の接続属性 `enableHomogenousPartitionOps=true` を設定します。

`enableHomogenousPartitionOps` の詳細については、「[のソースとして Oracle を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)」を参照してください。また、全ロード + CDC タスクでは、DMS はキャッチした変更の一部としてキャプチャしたデータ変更をレプリケートしないことにも注意します。このようなユースケースでは、Oracle ターゲットでテーブル構造を再作成して、該当テーブルをもう一度ロードします。

AWS DMS バージョン 3.4.7 より前:

DMS は、パーティション操作またはサブパーティション操作 (ADD、DROP、EXCHANGE、TRUNCATE) によるデータ変更をレプリケートしません。このような更新により、レプリケーション中に次のエラーが発生する可能性があります:

- ADD オペレーションの場合、追加されたデータの更新と削除により、「影響を受ける行は 0 です」という警告が表示されることがあります。
- DROP および TRUNCATE オペレーションの場合、新しい挿入によって「重複」エラーが発生する可能性があります。
- EXCHANGE オペレーションは、「影響を受ける行は 0 です」警告と「重複」エラーの両方が発生する可能性があります。

パーティションオペレーションまたはサブパーティションオペレーションによる変更をレプリケートするには、対象のテーブルをリロードします。新しい空のパーティションを追加した後、新しく追加されたテーブルに対するオペレーションは、通常どおりターゲットへのレプリケーションとなります。

- AWS DMS 3.4 より前のバージョンでは、ソースで CREATE TABLE AS ステートメントを実行した結果生じるターゲットのデータ変更をサポートしていません。ただし、新しいテーブルがターゲットで作成されます。
- AWS DMS は、テーブルメタデータや OBJECT_ID フィールドなど、Oracle DBMS_REDEFINITION パッケージによって行われた変更をキャプチャしません。
- サイズ制限のある LOB モードが有効な場合、Oracle ソース上の空の BLOB/CLOB 列は NULL 値としてレプリケートされます。完全 LOB モードが有効な場合、空の文字列 ('') としてレプリケートされます。
- Oracle 11 LogMiner で変更をキャプチャすると、文字列の長さが 1982 より大きい CLOB 列の更新が失われ、ターゲットは更新されません。
- 変更データキャプチャ (CDC) 中、AWS DMS はプライマリキーとして定義された数値列へのバッチ更新をサポートしていません。

- AWS DMS は、特定のUPDATEコマンドをサポートしていません。次の例は、サポートされていない UPDATE コマンドです。

```
UPDATE TEST_TABLE SET KEY=KEY+1;
```

ここで、TEST_TABLE はテーブル名であり、KEY は、プライマリキーとして定義された数値列です。

- AWS DMS は、LONG 列と LONG RAW 列をロードするためのフル LOB モードをサポートしていません。この代わりに、制限付き LOB モードを使用してこのようなデータ型を Oracle ターゲットに移行できます。限定 LOB モードでは、は、64 KB を超える LONG または LONG RAW 列に設定したデータを 64 KB に AWS DMS 切り捨てます。
- AWS DMS は、XMLTYPE 列をロードするためのフル LOB モードをサポートしていません。この代わりに、制限付き LOB モードを使用して XMLTYPE 列を Oracle ターゲットに移行できます。制限付き LOB モードでは、DMS はユーザー定義の「最大 LOB サイズ」変数以上のデータは切り捨てます。「最大 LOB サイズ」の最大推奨値は 100 MB です。
- AWS DMS は、名前にアポストロフィが含まれているテーブルをレプリケートしません。
- AWS DMS は、マテリアライズドビューからの CDC をサポートします。ただし、DMS はその他のビューからの CDC はサポートしていません。
- AWS DMS は、オーバーフローセグメントを持つインデックス組織テーブルの CDC をサポートしていません。
- AWS DMS は、を enableHomogenousPartitionOps に設定して参照によってパーティション分割されたテーブルの Drop Partition オペレーションをサポートしていません true。
- Oracle LogMiner を使用して REDO ログにアクセスする場合、には次の制限 AWS DMS があります。
 - Oracle 12 の場合のみ、AWS DMS は LOB 列に変更をレプリケートしません。
 - AWS DMS は、Oracle LogMiner の使用中にレプリケーションで XA トランザクションをサポートしていません。
 - Oracle LogMiner はプラグイン可能なデータベース (PDB) への接続をサポートしていません。PDB に接続するには、Binary Reader を使用して REDO ログにアクセスします。
 - SHRINK SPACE 操作はサポートされていません。
- Binary Reader を使用する場合、には次の制限 AWS DMS があります。
 - テーブルクラスターはサポートされていません。
 - テーブルレベルでの SHRINK SPACE オペレーションのみがサポートされます。このレベルには、テーブル全体、パーティション、サブパーティションが含まれます。

- キー圧縮によるインデックス構成表への変更はサポートされません。
- RAW デバイスでのオンライン REDO ログの実装はサポートされていません。
- RDS for Oracle では、TDE 暗号化キーのウォレットパスワードの取得がサポートされていないため、Binary Reader は、セルフマネージド型 Oracle データベースに対してのみ TDE をサポートします。
- AWS DMS は、Oracle Automatic Storage Management (ASM) プロキシを使用した Amazon RDS Oracle ソースへの接続をサポートしていません。
- AWS DMS は仮想列をサポートしていません。
- AWS DMS は、ROWID 列に基づく ROWID データ型またはマテリアライズドビューをサポートしていません。

AWS DMS は Oracle マテリアライズドビューを部分的にサポートしています。フルロードの場合、DMS は Oracle マテリアライズドビューのフルロードコピーを実行できます。DMS はマテリアライズドビューをベーステーブルとしてターゲットシステムにコピーして、マテリアライズドビューの ROWID 列は無視します。継続的なレプリケーション (CDC) の場合、DMS は変更をマテリアライズドビューのデータへの変更をレプリケート使用としますが、理想的でない結果となる可能性があります。具体的には、マテリアライズドビューが完全に更新されると、DMS はすべての行の個別の削除をレプリケートし、続いてすべての行の個別の挿入をレプリケートします。これはリソースを非常に大量に消費する作業であり、多数の行を含むマテリアライズドビューのパフォーマンスが低下する可能性があります。マテリアライズドビューが高速リフレッシュを実行する継続的なレプリケーションの場合、DMS は高速リフレッシュのデータの変更を処理してレプリケートしようとしています。どちらの場合も、DMS はマテリアライズドビュー内の ROWID 列はスキップします。

- AWS DMS は、グローバル一時テーブルをロードまたはキャプチャしません。
- レプリケーションを使用する S3 ターゲットでは、ソース行の更新がすべての列の値を取得できるように、どの列でもサプリメンタル ログを有効にします。以下に例 `alter table yourtablename add supplemental log data (all) columns;` を示します。
- `null` を含む複合一意キーを持つ行の更新はターゲットでレプリケーション不可です。
- AWS DMS は、同じソースエンドポイントでの複数の Oracle TDE 暗号化キーの使用をサポートしていません。各エンドポイントは、TDE 暗号化キー名「`securityDbEncryptionName`」に対して属性を 1 つ、またこのキーの TDE パスワードが 1 つ持つことができます。
- Amazon RDS for Oracle からレプリケートする場合、TDE は暗号化されたテーブルスペースと Oracle LogMiner を使用した場合のみサポートされます。

- AWS DMS は、複数のテーブル名変更オペレーションを連続してすばやくサポートしていません。
- Oracle 19.0 をソースとして使用する場合、AWS DMS は次の機能をサポートしていません。
 - データガード DML リダイレクト
 - パーティション分割されたハイブリッドテーブル
 - スキーマのみの Oracle アカウント
- AWS DMS は、BIN\$または タイプのテーブルまたはビューの移行をサポートしていませんDR\$。
- Oracle 18.x 以降、AWS DMS は Oracle Express Edition (Oracle Database XE) からの変更データキャプチャ (CDC) をサポートしていません。
- CHAR 列からデータを移行する場合、DMS は末尾のスペースをすべて切り捨てます。
- AWS DMS は、アプリケーションコンテナからのレプリケーションをサポートしていません。
- AWS DMS は Oracle Flashback Database と復元ポイントの実行をサポートしていません。これらのオペレーションは Oracle Redo ログファイルの整合性に影響するためです。
- AWS DMS バージョン 3.5.3 より前のバージョンでは、並列実行オプションを使用した Direct-load INSERTプロシージャは、次の場合にサポートされていません。
 - 255 列を超える非圧縮テーブル
 - 行サイズが 8K 以上
 - Exadata HCC テーブル
 - Big Endian プラットフォームで稼働しているデータベース
- プライマリキーも一意キーもないソーステーブルでは、ALL COLUMN サプリメンタルロギングを有効にする必要があります。これにより、さらに多くの REDO ログアクティビティが作成され、DMS CDC のレイテンシーが増加する可能性があります。
- AWS DMS は、ソースデータベース内の非表示の列からデータを移行しません。このような列を移行の範囲に含めるには、ALTER TABLE ステートメントを使用して列を表示します。
- すべての Oracle バージョンで、AWS DMS は XMLTYPEおよび LOB 列に対するUPDATEオペレーションの結果をレプリケートしません。
- AWS DMS は、時間的有効性の制約があるテーブルからのレプリケーションをサポートしていません。
- 全ロードタスク中に Oracle ソースが使用できなくなった場合は、データ移行が不完全であっても、再接続を複数回試行した後にタスクを完了済みとしてマーク AWS DMS する場合があります。このシナリオでは、接続が失われる前に移行されたレコードのみがターゲットテーブルに含まれるため、ソースシステムとターゲットシステムの間にデータの不整合が生じる可能性があります。

す。データの完全性を確保するには、全ロードタスクを完全に再起動するか、接続の中断の影響を受ける特定のテーブルを再ロードする必要があります。

Oracle エンドポイントでの SSL のサポート

AWS DMS Oracle エンドポイントは、noneおよび SSL モードの SSL V3 verify-ca をサポートしています。Oracle エンドポイントで SSL を使用するには、.pem 証明書ファイルの代わりにエンドポイント用の Oracle ウォレットをアップロードします。

トピック

- [Oracle SSL への既存の証明書の使用](#)
- [Oracle SSL への自己署名証明書の使用](#)

Oracle SSL への既存の証明書の使用

既存の Oracle クライアントインストールを使用して CA 証明書ファイルから Oracle ウォレットファイルを作成するには、以下の手順を実行します。

で Oracle SSL の既存の Oracle クライアントインストールを使用するには AWS DMS

1. 以下のコマンドを実行して、ORACLE_HOME システム変数を dbhome_1 ディレクトリの場所に設定します。

```
prompt>export ORACLE_HOME=/home/user/app/user/product/12.1.0/dbhome_1
```

2. \$ORACLE_HOME/lib を LD_LIBRARY_PATH システム変数に追加します。

```
prompt>export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$ORACLE_HOME/lib
```

3. \$ORACLE_HOME/ssl_wallet に Oracle Wallet のディレクトリを作成します。

```
prompt>mkdir $ORACLE_HOME/ssl_wallet
```

4. CA 証明書ファイル .pem を ssl_wallet ディレクトリに配置します。Amazon RDS を使用する場合は、Amazon RDS によってホストされる rds-ca-2015-root.pem ルート CA 証明書ファイルをダウンロードできます。このファイルのダウンロード方法については、Amazon RDS ユーザーガイドの「[SSL/TLS を使用した DB インスタンス接続の暗号化](#)」をご参照ください。
5. CA 証明書に複数の PEM ファイル (Amazon RDS グローバルバンドルやリージョンバンドルなど) が含まれている場合は、別々のファイルに分割し、次の bash スクリプトを使用して Oracle ウォレットに追加する必要があります。このスクリプトには 2 つのパラメータ入力 (CA 証明書へのパスと、以前に作成した Oracle ウォレットのフォルダへのパス) が必要です。

```
#!/usr/bin/env bash

certnum=$(grep -c BEGIN <(cat $1))

cnt=0
temp_cert=""
while read line
do
if [ -n "$temp_cert" -a "$line" == "-----BEGIN CERTIFICATE-----" ]
then
cnt=$(expr $cnt + 1)
printf "\rImporting certificate # $cnt of $certnum"
orapki wallet add -wallet "$2" -trusted_cert -cert <(echo -n "${temp_cert}") -
auto_login_only 1>/dev/null 2>/dev/null
temp_cert=""
fi
temp_cert+="$line"$'\n'
done < <(cat $1)

cnt=$(expr $cnt + 1)
printf "\rImporting certificate # $cnt of $certnum"
orapki wallet add -wallet "$2" -trusted_cert -cert <(echo -n "${temp_cert}") -
auto_login_only 1>/dev/null 2>/dev/null
echo ""
```

ここまでの手順を完了したら、ImportCertificate API コールで certificate-wallet パラメータを指定してウォレットファイルをインポートできます。Oracle エンドポイントの作成または変更時に SSL モードとして verify-ca を選択すると、インポートされたウォレット証明書を使用できます。

 Note

Oracle ウォレットはバイナリファイルです。AWS DMS はこれらのファイルをそのまま受け入れます。

Oracle SSL への自己署名証明書の使用

Oracle SSL に自己署名証明書を使用するには、oracle123 の Oracle ウォレットパスワードを次のように仮定して、次のステップを実行します。

で Oracle SSL の自己署名証明書を使用するには AWS DMS

1. 自己署名証明書で使用するディレクトリを作成します。

```
mkdir -p /u01/app/oracle/self_signed_cert
```

2. 前の手順で作成したディレクトリに移動します。

```
cd /u01/app/oracle/self_signed_cert
```

3. ルートキーを作成します。

```
openssl genrsa -out self-rootCA.key 2048
```

4. 前の手順で作成したルートキーを使用して、ルート証明書に自己署名します。

```
openssl req -x509 -new -nodes -key self-rootCA.key  
-sha256 -days 3650 -out self-rootCA.pem
```

次のような、入力パラメーターを使用します。

- Country Name (2 letter code) [XX]。例: AU
- State or Province Name (full name) []。例: NSW
- Locality Name (e.g., city) [Default City]。例: Sydney
- Organization Name (e.g., company) [Default Company Ltd]。例: AmazonWebService
- Organizational Unit Name (e.g., section) []。例: DBeng
- Common Name (e.g., your name or your server's hostname) []。例: aws

- Email Address [], 例えば:abcd.efgh@amazonweb-service.com

5. Oracle データベース用の Oracle ウォレットディレクトリを作成します。

```
mkdir -p /u01/app/oracle/wallet
```

6. 新しい Oracle ウォレットを作成します。

```
orapki wallet create -wallet "/u01/app/oracle/wallet" -pwd oracle123 -  
auto_login_local
```

7. Oracle ウォレットにルート証明書を追加します。

```
orapki wallet add -wallet "/u01/app/oracle/wallet" -pwd oracle123 -trusted_cert  
-cert /u01/app/oracle/self_signed_cert/self-rootCA.pem
```

8. Oracle ウォレットの内容のリストを表示します。リストにはルート証明書が含まれます。

```
orapki wallet display -wallet /u01/app/oracle/wallet -pwd oracle123
```

たとえば、次のような表示となることがあります。

```
Requested Certificates:  
User Certificates:  
Trusted Certificates:  
Subject:          CN=aws,OU=DBeng,O= AmazonWebService,L=Sydney,ST=NSW,C=AU
```

9. ORAPKI ユーティリティを使用して証明書署名リクエスト (CSR) を生成します。

```
orapki wallet add -wallet "/u01/app/oracle/wallet" -pwd oracle123  
-dn "CN=aws" -keysize 2048 -sign_alg sha256
```

10. 以下のコマンドを実行してください。

```
openssl pkcs12 -in /u01/app/oracle/wallet/ewallet.p12 -nodes -out /u01/app/oracle/  
wallet/nonoracle_wallet.pem
```

これにより次のような出力が生成されます。

```
Enter Import Password:  
MAC verified OK
```

```
Warning unsupported bag type: secretBag
```

11. 共通名として「dms」を指定します。

```
openssl req -new -key /u01/app/oracle/wallet/nonoracle_wallet.pem -out certdms.csr
```

次のような、入力パラメーターを使用します。

- Country Name (2 letter code) [XX]。例: AU
- State or Province Name (full name) []。例: NSW
- Locality Name (e.g., city) [Default City]。例: Sydney
- Organization Name (e.g., company) [Default Company Ltd]。例: AmazonWebService
- Organizational Unit Name (e.g., section) []。例: aws
- Common Name (e.g., your name or your server's hostname) []。例: aws
- Email Address [], 例えば: abcd.efgh@amazonweb-service.com

これがステップ 4 と同じでないことを確認してください。たとえば、組織単位名を図のように別の名前に変更することで、これを行うことができます。

証明書要求とともに送信する追加属性を入力します。

- A challenge password []。例: oracle123
- An optional company name []。例: aws

12. 証明書の署名を取得します。

```
openssl req -noout -text -in certdms.csr | grep -i signature
```

この投稿の署名キーは sha256WithRSAEncryption となります。

13. 次のコマンドを実行して、証明書 (.crt) ファイルを生成します。

```
openssl x509 -req -in certdms.csr -CA self-rootCA.pem -CAkey self-rootCA.key  
-CAcreateserial -out certdms.crt -days 365 -sha256
```

これにより次のような出力が生成されます。

```
Signature ok
subject=/C=AU/ST=NSW/L=Sydney/O=awsweb/OU=DBeng/CN=aws
Getting CA Private Key
```

14. 証明書をウォレットに追加します。

```
orapki wallet add -wallet /u01/app/oracle/wallet -pwd oracle123 -user_cert -cert
certdms.crt
```

15. ウォレットを見る。エントリが 2 つあるはずです。次のコードが表示されます。

```
orapki wallet display -wallet /u01/app/oracle/wallet -pwd oracle123
```

16. sqlnet.ora ファイル (\$ORACLE_HOME/network/admin/sqlnet.ora) を設定します。

```
WALLET_LOCATION =
  (SOURCE =
    (METHOD = FILE)
    (METHOD_DATA =
      (DIRECTORY = /u01/app/oracle/wallet/)
    )
  )

SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NONE)
SSL_VERSION = 1.0
SSL_CLIENT_AUTHENTICATION = FALSE
SSL_CIPHER_SUITES = (SSL_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA)
```

17. Oracle リスナーを停止します。

```
lsnrctl stop
```

18. listener.ora ファイル (\$ORACLE_HOME/network/admin/listener.ora) に SSL のエントリを追加します。

```
SSL_CLIENT_AUTHENTICATION = FALSE
WALLET_LOCATION =
  (SOURCE =
    (METHOD = FILE)
    (METHOD_DATA =
      (DIRECTORY = /u01/app/oracle/wallet/)
    )
  )
```

```

    )
  )

SID_LIST_LISTENER =
  (SID_LIST =
    (SID_DESC =
      (GLOBAL_DBNAME = SID)
      (ORACLE_HOME = ORACLE_HOME)
      (SID_NAME = SID)
    )
  )

LISTENER =
  (DESCRIPTION_LIST =
    (DESCRIPTION =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost.localdomain)(PORT = 1521))
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCPS)(HOST = localhost.localdomain)(PORT = 1522))
      (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))
    )
  )

```

19. tnsnames.ora ファイル (\$ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.ora) を設定します。

```

<SID>=
(DESCRIPTION=
  (ADDRESS_LIST =
    (ADDRESS=(PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost.localdomain)(PORT =
1521))
  )
  (CONNECT_DATA =
    (SERVER = DEDICATED)
    (SERVICE_NAME = <SID>)
  )
)

<SID>_ssl=
(DESCRIPTION=
  (ADDRESS_LIST =
    (ADDRESS=(PROTOCOL = TCPS)(HOST = localhost.localdomain)(PORT =
1522))
  )
  (CONNECT_DATA =

```



```
(SERVER = DEDICATED)
(SERVICE_NAME = <SID>)
)
)
```

20. Oracle リスナーを再起動します。

```
lsnrctl start
```

21. Oracle リスナーの状態を表示します。

```
lsnrctl status
```

22. sqlplus と SSL tnsnames エントリを使用して、localhost からデータベースへの SSL 接続をテストします。

```
sqlplus -L ORACLE_USER@SID_ssl
```

23. SSL を使用して正常に接続したことを確認します。

```
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV', 'network_protocol') FROM DUAL;

SYS_CONTEXT('USERENV', 'NETWORK_PROTOCOL')
-----
tcps
```

24. 現在のディレクトリを自己署名証明書のあるディレクトリに変更します。

```
cd /u01/app/oracle/self_signed_cert
```

25. AWS DMS が使用する新しいクライアント Oracle ウォレットを作成します。

```
orapki wallet create -wallet ./ -auto_login_only
```

26. Oracle ウォレットに自己署名証明書を追加します。

```
orapki wallet add -wallet ./ -trusted_cert -cert self-rootCA.pem -auto_login_only
```

27. AWS DMS が使用する Oracle ウォレットの内容を一覧表示します。リストには自己署名証明書が含まれます。

```
orapki wallet display -wallet ./
```

これにより次のような出力が生成されます。

Trusted Certificates:

Subject: CN=aws, OU=DBeng, O=AmazonWebService, L=Sydney, ST=NSW, C=AU

28. 先ほど作成した Oracle ウォレットをアップロードします AWS DMS。

Oracle を のソースとして使用するためのサポートされている暗号化方法 AWS DMS

次の表に、Oracle ソースデータベースを使用する際に が AWS DMS サポートする透過的なデータ暗号化 (TDE) メソッドを示します。

REDO ログのアクセス方法	TDE テーブルスペース	TDE 列
Oracle LogMiner	はい	はい
Binary Reader	はい	はい

AWS DMS は、バイナリリーダーを使用する場合、列レベルとテーブルスペースレベルの両方で Oracle TDE をサポートします。で TDE 暗号化を使用するには AWS DMS、まず TDE 暗号化キーと TDE パスワードが保存されている Oracle ウォレットの場所を特定します。次に、Oracle ソース エンドポイントの正しい TDE 暗号化キーとパスワードを特定します。

TDE 暗号化の暗号化キーとパスワードを識別して指定するには

1. 次のクエリを実行して、Oracle データベースホスト上の Oracle 暗号化ウォレットを検索します。

```
SQL> SELECT WRL_PARAMETER FROM V$ENCRYPTION_WALLET;
```

```
WRL_PARAMETER
```

```
-----  
/u01/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/data/wallet/
```

ここでは /u01/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/data/wallet/ がウォレットの場所です。

2. 次のように、CDB または CDB 以外のソースのマスターキー ID を取得します。
 - a. CDB 以外のソースの場合は、次のクエリを実行してマスター暗号化キー ID を取得します。

```
SQL> select rownum, key_id, activation_time from v$encryption_keys;
```

ROWNUM	KEY_ID	ACTIVATION_TIME
1	AeKask0XZU+Nvysf1CYBEVwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	04-SEP-24
10.20.56.605200	PM +00:00	
2	AV7WU9uhoU8rv8daE/HNnSwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	10-AUG-21
07.52.03.966362	PM +00:00	
3	AckpoJ/f+k8xvzJ+gSuoVH4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	14-SEP-20
09.26.29.048870	PM +00:00	

アクティベーション時間は、過去のいずれかの時点から CDC を開始する予定がある場合に便利です。例えば、上記の結果を使用すると、10-AUG-21 07.52.03 PM から 14-SEP-20 09.26.29 PM までのいずれかの時点から、ROWNUM 2 のマスターキー ID で CDC を開始できます。タスクは、14-SEP-20 09.26.29 PM 以降に生成された REDO に到達すると失敗します。この場合、ソースエンドポイントを変更し、ROWNUM 3 のマスターキー ID を指定してからタスクを再開する必要があります。

- b. CDB ソースの場合、DMS には CDB\$ROOT マスター暗号化キーが必要です。CDB\$ROOT に接続し、次のクエリを実行します。

```
SQL> select rownum, key_id, activation_time from v$encryption_keys where con_id = 1;
```

ROWNUM	KEY_ID	ACTIVATION_TIME
1	Aa2E/Vwb5U+zv5hCncS5ErMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	29-AUG-24
12.51.19.699060	AM +00:00	

3. コマンド・ラインから、ソース Oracle データベース ホスト上の暗号化ウォレット エントリをリストします。

```
$ mkstore -wrl /u01/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/data/wallet/ -list
```

```

Oracle Secret Store entries:
ORACLE.SECURITY.DB.ENCRYPTION.AWGDC9g1Sk8Xv+3bVveiVSgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
ORACLE.SECURITY.DB.ENCRYPTION.AY1mRA80XU9Qvzo3idU40H4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
ORACLE.SECURITY.DB.ENCRYPTION.MASTERKEY
ORACLE.SECURITY.ID.ENCRYPTION.
ORACLE.SECURITY.KB.ENCRYPTION.
ORACLE.SECURITY.KM.ENCRYPTION.AY1mRA80XU9Qvzo3idU40H4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

```

ステップ 2 (AWGDC9g1Sk8Xv+3bVveiVSg) で確認したマスター キー ID を含むエントリを検索します。このエントリは TDE 暗号化キー名です。

4. 前のステップで検索したエントリの詳細を表示します。

```

$ mkstore -wrl /u01/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/data/wallet/ -viewEntry
ORACLE.SECURITY.DB.ENCRYPTION.AWGDC9g1Sk8Xv+3bVveiVSgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Oracle Secret Store Tool : Version 12.2.0.1.0
Copyright (c) 2004, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Enter wallet password:
ORACLE.SECURITY.DB.ENCRYPTION.AWGDC9g1Sk8Xv+3bVveiVSgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
= AEMAASAASGYs0phWHfNt9J5mEMkkegGFid4LLfQszDojgDzbfoYDEACv0x3pJC+UGD/
PdtE2jLIcBQcAeHgJChQGLA==

```

ウォレット パスワードを入力して結果を確認します。

ここで、 '=' の右にある値は TDE パスワードです。

5. Oracle ソース エンドポイントの TDE 暗号化キー名を指定するには、securityDbEncryptionName 追加の接続属性を設定します。

```

securityDbEncryptionName=ORACLE.SECURITY.DB.ENCRYPTION.AWGDC9g1Sk8Xv
+3bVveiVSgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

```

6. Oracle ソースパスワード値の一部としてコンソールでこのキーに関連付けられた TDE パスワードを入力します。パスワード値。TDE パスワード値で終わるコンマ区切りのパスワード値をフォーマットするには、次の順序を使用します。

```

Oracle_db_password,ASM_Password,AEMAASAASGYs0phWHfNt9J5mEMkkegGFid4LLfQszDojgDzbfoYDEACv0x3
+UGD/PdtE2jLIcBQcAeHgJChQGLA==

```

Oracle データベースの設定に関係なく、この順序でパスワード値を指定します。たとえば、TDE を使用していて Oracle データベースで ASM を使用していない場合、関連するパスワード値をカンマで区切って次の順序で指定します。

```
Oracle_db_password,,AEMAASAAGYs0phWHfNt9J5mEMkkegGFiD4LLfQszDojgDzbfoYDEACv0x3pJC  
+UGD/PdtE2jLIcBQcAeHgJChQGLA==
```

指定した TDE 認証情報が正しくない場合、AWS DMS 移行タスクは失敗しません。ただしこのタスクでは、進行中のレプリケーションで、ターゲット データベースに対する変更の読み取りまたは適用を実行しません。タスクを開始したら、コンソール移行タスクページでテーブル統計を監視し、変更レプリケーションがなされていることを確認します。

タスクの実行中に DBA によって Oracle データベースの TDE 認証情報値が変更された場合、タスクは失敗します。エラーメッセージには、新しい TDE 暗号化キー名が含まれています。新しい値を指定してタスクを再開するには、前の手順を使用します。

Important

OS レベルの cp、mv、orapki や mkstoreなどのコマンドではASM の場所に保存されているウォレットファイルが破損するため、Oracle 自動ストレージ管理(ASM)の場所で作成された TDE ウォレットを操作することはできません。この制限は、ASM の場所に格納された TDE ウォレット ファイルにのみに固有であり、ローカル OS ディレクトリに格納されている TDE ウォレット ファイルは対象外です。

ASM に格納されている TDE ウォレットを OS レベルのコマンドで操作するには、ローカル キーストアを作成し、次のように ASM キーストアをローカル キーストアにマージします：

1. ローカル キーストアを作成します。

```
ADMINISTER KEY MANAGEMENT create keystore file system wallet location  
identified by wallet password;
```

2. ASM キーストアをローカル キーストアにマージします。

```
ADMINISTER KEY MANAGEMENT merge keystore ASM wallet location identified  
by wallet password into existing keystore file system wallet location  
identified by wallet password with backup;
```

次に、暗号化ウォレット エントリと TDE パスワードを一覧表示するには、ローカル キーストアに対してステップ 3 と 4 を実行します。

Oracle を のソースとして使用するためのサポートされている圧縮方法 AWS DMS

次の表に、Oracle ソースデータベースを使用する際に が AWS DMS サポートする圧縮方法を示します。表に示すように、圧縮のサポートは、Oracle データベースのバージョンと、Oracle LogMiner を使用して REDO ログにアクセスするように DMS が設定されているかどうかによって異なります。

バージョン	Basic	OLTP	HCC (Oracle 11g R2 より)	その他
Oracle 10	いいえ	該当なし	該当なし	いいえ
オラクル 11 以降 — Oracle LogMiner	はい	はい	はい	[Yes](はい) - Oracle LogMiner によってサポートされている任意の圧縮方法。
オラクル 11 以降 — Binary Reader	はい	はい	[Yes](はい) - 詳細については、次の注をご参照ください。	はい

Note

Oracle ソースエンドポイントが Binary Reader を使用するように設定されている場合、HCC 圧縮方法の Query Low レベルは、全ロードタスクに対してのみサポートされます。

Oracle を のソースとして使用してネストされたテーブルをレプリケートする AWS DMS

AWS DMS は、ネストされたテーブルまたは定義された型である列を含む Oracle テーブルのレプリケーションをサポートします。この機能を有効にするには、Oracle ソース エンドポイントに以下の接続属性設定を追加します。

```
allowSelectNestedTables=true;
```

AWS DMS は、Oracle ネストされたテーブルからターゲットテーブルを、一意の制約なしでターゲット上の通常の親テーブルと子テーブルとして作成します。ターゲットの正しいデータにアクセスするには、親テーブルと子テーブルを結合します。これを行うには、まず、ターゲットの子テーブルの NESTED_TABLE_ID 列に一意でないインデックスを手動で作成します。その後、結合 ON 句の NESTED_TABLE_ID 列を、子テーブル名に対応する親列とともに使用できます。さらに、このようなインデックスを作成すると、ターゲットの子テーブルデータが によって更新または削除されるときのパフォーマンスが向上します AWS DMS。例については、[ターゲットの親テーブルと子テーブルの結合の例](#)を参照してください。

完全なロードが完了したら、タスクを停止するように設定することをお勧めします。次に、ターゲット上のすべてのレプリケートされた子テーブルに対して一意でないインデックスを作成し、タスクを再開します。

キャプチャされたネストされたテーブルが既存の親テーブルに追加された場合 (キャプチャ済みまたはキャプチャされていない)、 はそれを正しく AWS DMS 処理します。ただし、対応するターゲットテーブルの一意でないインデックスは作成されません。この場合、ターゲットの子テーブルが非常に大きくなると、パフォーマンスが影響を受ける可能性があります。このような場合は、タスクを停止し、インデックスを作成してからタスクを再開することをお勧めします。

ネストされたテーブルがターゲットにレプリケートされたら、DBA は親テーブルと対応する子テーブルに対して結合を実行し、データを平坦化します。

Oracle ネストされたテーブルをソースとしてレプリケートするための前提条件

レプリケートされた、すべてのネストされたテーブルについて、親テーブルをレプリケートしてください。テーブル AWS DMS マッピングには、親テーブル (ネストされたテーブル列を含むテーブル) と子テーブル (ネストされたテーブル) の両方を含めます。

ソースとしてサポートされている Oracle ネストされたテーブル型

AWS DMS は、ソースとして次の Oracle ネストされたテーブルタイプをサポートします。

- データ型
- ユーザー定義のオブジェクト

ソースとしての Oracle ネストされたテーブル AWS DMS のサポートの制限

AWS DMS Oracle ネストされたテーブルをソースとしてサポートする場合、には以下の制限があります。

- AWS DMS は 1 レベルのテーブルネストのみをサポートします。
- AWS DMS テーブルマッピングでは、親テーブルと子テーブルの両方がレプリケーション対象として選択されているかどうかはチェックされません。つまり、子のない親テーブル、または親のない子テーブルを選択する可能性があります。

が Oracle ネストされたテーブルをソースとして AWS DMS レプリケートする方法

AWS DMS は、次のように親テーブルとネストされたテーブルをターゲットにレプリケートします。

- AWS DMS はソースと同じ親テーブルを作成します。次に、親のネストされた列を RAW(16) として定義し、親のネストされたテーブルへの参照をその NESTED_TABLE_ID 列に含めます。
- AWS DMS は、ネストされたソースと同じ子テーブルを作成しますが、 という名前の列を追加します NESTED_TABLE_ID。この列は、対応する親のネストされた列と同じ型と値を持ち、同じ意味を持ちます。

ターゲットの親テーブルと子テーブルの結合の例

親テーブルを平坦化するには、次の例に示すように、親テーブルと子テーブルの間で結合を実行します。

1. Type テーブルを作成します。

```
CREATE OR REPLACE TYPE NESTED_TEST_T AS TABLE OF VARCHAR(50);
```

2. 前述のように型 NESTED_TEST_T 列を持つ親テーブルを作成します。

```
CREATE TABLE NESTED_PARENT_TEST (ID NUMBER(10,0) PRIMARY KEY, NAME NESTED_TEST_T)  
  NESTED TABLE NAME STORE AS NAME_KEY;
```


3. CHILD.NESTED_TABLE_ID が PARENT.NAME と一致する NAME_KEY 子テーブルとの結合を使用してテーブル NESTED_PARENT_TEST を平坦化します。

```
SELECT ... FROM NESTED_PARENT_TEST PARENT, NAME_KEY CHILD WHERE CHILD.NESTED_
TABLE_ID = PARENT.NAME;
```

Oracle を のソースとして使用する場合の Oracle ASM への REDO の保存 AWS DMS

REDO 生成が多い Oracle ソースの場合、REDO を Oracle ASM に保存すると、ASM REDO 読み取りをすべての ASM ノードに分散するように DMS を設定できるため、特に RAC 構成の場合にパフォーマンスが向上します。

この構成を利用するには、asmServer 接続属性を使用します。例えば、以下の接続文字列では、DMS REDO 読み取りが 3 つの ASM ノードに分散されます。

```
asmServer=(DESCRIPTION=(CONNECT_TIMEOUT=8)(ENABLE=BROKEN)(LOAD_BALANCE=ON)(FAILOVER=ON)
(ADDRESS_LIST=
(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=asm_node1_ip_address)(PORT=asm_node1_port_number))
(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=asm_node2_ip_address)(PORT=asm_node2_port_number))
(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=asm_node3_ip_address)(PORT=asm_node3_port_number)))
(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=+ASM)))
```

NFS を使用して Oracle REDO を保存する場合、適切な DNFS (ダイレクト NFS) クライアントパッチ、特に Oracle のバグ 25224242 に対処するパッチが適用されていることを確認することが重要です。詳細については、Direct NFS クライアント関連のパッチに関する「[Recommended Patches for Direct NFS Client](#)」を参照してください。

さらに、NFS の読み取りパフォーマンスを向上するには、次の例のとおり NFS fstab ポリユームの rsize と wsize in の値を増やすことをお勧めします。

```
NAS_name_here:/ora_DATA1_archive /u09/oradata/DATA1 nfs
rw,bg,hard,nointr,tcp,nfsvers=3,_netdev,
timeo=600,rsize=262144,wsize=262144
```

また、tcp-max-xfer-size 値を次のとおり調整します。

```
vserver nfs modify -vserver vserver -tcp-max-xfer-size 262144
```

のソースとして Oracle を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS

エンドポイントの設定を使用して、追加の接続属性の使用する場合と同様に、ソースの Oracle のデータベースを設定できます。AWS DMS コンソールを使用するか、`--oracle-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}'` JSON 構文での `create-endpoint` コマンドを使用して [AWS CLI](#)、ソースエンドポイントを作成するときに設定を指定します。

次の表は、Oracle をソースとして使用できるエンドポイント設定を説明しています。

名前	説明
AccessAlternateDirectly	ソースとして Amazon RDS for Oracle の変更データを Binary Reader でキャプチャするには、この属性を <code>false</code> に設定します。この設定は、DMS インスタンスに対して、指定されたパスプレフィックス置換を使用してファイルへの直接アクセスで REDO ログにアクセスしないように指示します。詳細については、「の RDS for Oracle ソースで Binary Reader を使用するように CDC タスクを設定する AWS DMS」を参照してください。 デフォルト値: <code>true</code> 有効な値: <code>true/false</code> 例: <code>--oracle-settings '{"AccessAlternateDirectly": false}'</code>
AdditionalArchivedLogDestId	この属性を、プライマリ スタンバイ セットアップで <code>ArchivedLogDestId</code> と設定します。この属性は、Oracle Data Guard データベースをソースとして使用する場合のスイッチオーバーに役立ちます。この場合、は、変更を読み取るためにアーカイブ REDO ログを取得する送信先を知る AWS DMS 必要があります。これは、スイッチオーバー後、前のプライマリがスタンバイインスタンスになるためです。 AWS DMS では Oracle <code>RESETLOGS</code> オプションを使用してデータベースを開くことができますが、必要 <code>RESETLOGS</code> が無い限りを使用しないでください。<code>RESETLOGS</code> に関する追加情報については Oracle® データベース Backup およびリカバリ ユーザーガイド の「<code>RMAN</code> データ修復の概念」をご参照ください。

名前	説明
	有効値: アーカイブ先 ID 例: <code>--oracle-settings '{"AdditionalArchivedLogDestId": 2}'</code>
AddSupplementalLogging	Oracle データベースにテーブルレベルのサプリメンタルロギングをセットアップするには、この属性を設定します。この属性は、テーブルのメタデータに応じて、移行タスク用に選択したすべてのテーブルで次のいずれかを有効にします。 • PRIMARY KEY COLUMNS サプリメンタルロギング • UNIQUE KEY COLUMNS サプリメンタルロギング • ALL COLUMNS サプリメンタルロギング デフォルト値: false 有効な値: true/false 例: <code>--oracle-settings '{"AddSupplementalLogging": false}'</code>  Note このオプションを使用する場合でも、前述のようにデータベースレベルサプリメンタルロギングを有効にする必要があります。

名前	説明
AllowSelectNestedTables	ネストされたテーブルまたは定義された型である列を含む Oracle テーブルのレプリケーションを有効にするには、この属性を true に設定します。詳細については、「Oracle をのソースとして使用してネストされたテーブルをレプリケートする AWS DMS」を参照してください。 デフォルト値: false 有効な値: true/false 例: --oracle-settings '{"AllowSelectNestedTables": true}'
ArchivedLogDestId	アーカイブされた REDO ログの宛先 ID を指定します。この値は、v \$archived_log ビューの dest_id 列の数値と同じにする必要があります。追加の REDO ログの保存先を使用する場合は、AdditionalArchivedLogDestId 属性を使用して、追加の宛先 ID を指定するようお勧めします。これにより、最初から適切なログにアクセスされるため、パフォーマンスが向上します。 デフォルト値: 1 有効な値: 数値 例: --oracle-settings '{"ArchivedLogDestId": 1}'
ArchivedLogsOnly	このフィールドが Y に設定されている場合、はアーカイブされた REDO ログ AWS DMS にのみアクセスします。アーカイブされた REDO ログが Oracle ASM にのみ保存されている場合、AWS DMS ユーザーアカウントに ASM 権限を付与する必要があります。 デフォルト値: N 有効な値: Y/N 例: --oracle-settings '{"ArchivedLogsOnly": Y}'

名前	説明
asmUsePLS QLArray (ECA のみ)	BinaryReader でソースの変更をキャプチャする場合、この追加の接続属性 (ECA) を使用する。この設定により、DMS は parallelASMReadThreads 属性を使用してスレッド数を制御しながら、単一の読み取りスレッドごとに ASM レベルで 50 件の読み取りをバッファできるようにする。この属性を設定すると、AWS DMS バイナリリーダーは匿名の PL/SQL ブロックを使用して REDO データをキャプチャし、大きなバッファとしてレプリケーションインスタンスに送り返します。これにより、ソースへの往復回数が低減する。これにより、ソースキャプチャのパフォーマンスは大幅に向上するとはいえ、ASM インスタンスの PGA メモリ消費量が増える。メモリターゲットが十分でない場合、安定性の問題が発生する可能性がある。次の式を使用して、単一の DMS タスクによる ASM インスタンスの PGA メモリの使用量合計を見積もることができる。 $\text{number\_of\_redo\_threads} * \text{parallelASMReadThreads} * 7 \text{ MB}$ デフォルト値: false 有効な値: true/false ECA の例:asmUsePLSQLArray=true;
ConvertTimestampWithZoneToUTC	TIMESTAMP WITH TIME ZONE 列と TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE 列のタイムスタンプ値を UTC に変換するには、この属性を true に設定する。デフォルトでは、この属性の値は「false」で、データはソースデータベースのタイムゾーンを使用してレプリケートされる。 デフォルト値: false 有効な値: true/false 例: --oracle-settings '{"ConvertTimestampWithZoneToUTC": true}'

名前	説明
EnableHomogenousPartitionOps	この属性を true に設定すると、Oracle の同種移行のための Oracle パーティションとサブパーティションの DDL 操作をレプリケートできる。 この機能はバージョン 3.4.7 AWS DMS で導入されたことに注意してください。 デフォルト値: false 有効な値: true/false 例: <code>--oracle-settings '{"EnableHomogenousPartitionOps": true}'</code>
EnableHomogenousTablespace	同種のテーブルスペースのレプリケーションを有効にし、ターゲットの同じテーブルスペースで既存のテーブルまたはインデックスを作成するには、この属性を設定します。 デフォルト値: false 有効な値: true/false 例: <code>--oracle-settings '{"EnableHomogenousTablespace": true}'</code>

名前	説明
EscapeCharacter	この属性はエスケープ文字に設定する。このエスケープ文字を使うと、単一のワイルドカード文字をテーブルマッピング式で通常の文字のように動作させることができる。詳細については、「テーブルマッピングのワイルドカード」を参照してください。 デフォルト値: Null 有効値: ワイルドカード文字以外の任意の文字 例: <code>--oracle-settings '{"EscapeCharacter": "#"}'</code>  Note <code>escapeCharacter</code> はテーブル名にのみ使用できる。スキーマ名や列名でエスケープ文字は使用できない。
ExposeViews	この属性を使ってビューからデータを 1 回プルできます。これを継続的なレプリケーションに使用することはできません。ビューからデータを抽出すると、そのビューはターゲットスキーマのテーブルとして表示されます。 デフォルト値: false 有効な値: true/false 例: <code>--oracle-settings '{"ExposeViews": true}'</code>

名前	説明
ExtraArchivedLogDestIds	1 つ以上のアーカイブされた REDO ログに対する 1 つ以上の送信先の ID を指定します。このような ID は、v\$archived_log ビューの dest_id 列の値である。この設定は、プライマリからシングルへのセットアップまたはプライマリからマルチスタンバイへのセットアップの ArchivedLogDestId 追加接続属性で使用する。 この属性は、Oracle Data Guard データベースをソースとして使用するときの切り替えに役立ちます。この場合、は変更を読み取るためにアーカイブ REDO ログを取得する送信先に関する情報 AWS DMS を必要とします。これは、前のプライマリのスイッチオーバー後がスタンバイインスタンスであるため AWS DMS です。 有効値:アーカイブ先 ID 例: --oracle-settings '{"ExtraArchivedLogDestIds": 1}'
FailTasksOnLobTruncation	true に設定されると、LOB 列の実際のサイズが指定された LobMaxSize よりも大きい場合、この属性によりタスクは失敗します。 タスクが制限付き LOB モードに設定され、このオプションが true に設定されている場合、LOB データを切り捨てるのではなくタスクが失敗します。 デフォルト値: false 有効な値: ブール値 例: --oracle-settings '{"FailTasksOnLobTruncation": true}'

名前	説明
filterTransactionsOfUser (ECA のみ)	LogMiner を使用する場合、Oracle からデータをレプリケートする際に、DMS が指定されたユーザーからのトランザクションを無視できるようにするには、この追加の接続属性 (ECA) を使用する。カンマ区切りのユーザー名の値を渡すことができる。ただし、すべて大文字にする必要がある。 ECA の例:filterTransactionsOfUser= <i>USERNAME</i>;
NumberDataTypeScale	数値のスケールを指定します。最大 38 のスケールを選択するか、FLOAT には -1、VARCHAR には -2 を選択できます。デフォルトでは、NUMBER データ型が精度 38、スケール 10 に変換されます。 デフォルト値: 10 有効な値: -2〜38 (VARCHAR では -2、FLOAT の場合は -1) 例: --oracle-settings '{"NumberDataTypeScale": 12}'  Note 精度スケールの組み合わせ、-1 (FLOAT) または -2 (VARCHAR) を選択します。DMS は、Oracle がサポートする精度スケールの組み合わせをサポートします。精度が 39 以上の場合は、-2 (VARCHAR) を選択します。Oracle データベースの NumberDataTypeScale 設定は、NUMBER データ型にのみ使用される (明示的な精度と位取りの定義はない)。この設定が正しくない場合、精度が失われる可能性があることに注意してください。

名前	説明
OpenTransactionWindow	CDC のみのタスクでオープントランザクションを確認する時間枠を分単位で指定する。  Note OpenTransactionWindow を 1 以上に設定すると、DMS は SCN_TO_TIMESTAMP を使用して SCN 値をタイムスタンプ値に変換します。Oracle Database の制限事項により、CDC の開始点として古すぎる SCN を指定すると、SCN_TO_TIMESTAMP は ORA-08181 エラーで失敗し、CDC のみのタスクを開始することはできません。 デフォルト値: 0 有効値: 0 ~ 240 の整数 例: openTransactionWindow=15;
OraclePathPrefix	Amazon RDS for Oracle をソースとして Binary Reader で変更データをキャプチャするには、この文字列属性を必要な値に設定します。この値は、REDO ログにアクセスするために使用されるデフォルトの Oracle ルートを指定します。詳細については、「の RDS for Oracle ソースで Binary Reader を使用するように CDC タスクを設定する AWS DMS」を参照してください。 デフォルト値 : なし 有効な値: /rdsdbdata/db/ORCL_A/ 例: --oracle-settings '{"OraclePathPrefix": " /rdsdbdata/db/ORCL_A/"}'

名前	説明
ParallelASMReadThreads	この属性を設定して、DMS が Oracle 自動ストレージ管理 (ASM) を使用して変更データ キャプチャ (CDC) を実行するように設定するスレッドの数を変更します。2 (デフォルト) から 8 (最大) までの整数値を指定できます。この属性は ReadAheadBlocks 属性とともに使用します。詳細については、「の RDS for Oracle ソースで Binary Reader を使用するように CDC タスクを設定する AWS DMS」を参照してください。 デフォルト値: 2 有効な値: 2 ~ 8 の整数 例: <code>--oracle-settings '{"ParallelASMReadThreads": 6;}'</code>
ReadAheadBlocks	この属性を設定して、Oracle Automatic Storage Management (ASM) と ASM 以外の NAS ストレージを使用して CDC を実行するように DMS が設定する先読みブロック数を変更する。1000 (デフォルト) から 2,000,000 (最大値) までの整数値を指定できます。この属性は ParallelASMReadThreads 属性とともに使用します。詳細については、「の RDS for Oracle ソースで Binary Reader を使用するように CDC タスクを設定する AWS DMS」を参照してください。 デフォルト値: 1000 有効な値: 1,000 ~ 2,000,000 の整数 例: <code>--oracle-settings '{"ReadAheadBlocks": 150000}'</code>
ReadTableSpaceName	true に設定すると、この属性はテーブルスペースのレプリケーションをサポートします。 デフォルト値: false 有効な値: ブール値 例: <code>--oracle-settings '{"ReadTableSpaceName": true}'</code>

名前	説明
ReplacePathPrefix	Amazon RDS for Oracle をソースとして Binary Reader で変更データをキャプチャするには、この属性を true に設定します。この設定は、DMS インスタンスに対して、デフォルトの Oracle ルートを UsePathPrefix の設定に置換して REDO ログにアクセスするように指示します。詳細については、「の RDS for Oracle ソースで Binary Reader を使用するように CDC タスクを設定する AWS DMS」を参照してください。 デフォルト値: false 有効な値: true/false 例: <code>--oracle-settings '{"ReplacePathPrefix": true}'</code>
RetryInterval	システムがクエリを再送するまで待機する時間の秒数を指定します。 デフォルト値: 5 有効な値: 1 以降の数値 例: <code>--oracle-settings '{"RetryInterval": 6}'</code>
SecurityDbEncryptionName	Oracle ソースデータベースの列およびテーブルスペースの透過的データ暗号化 (TDE) に使用されるキーの名前を指定します。Oracle ソースエンドポイントでのこの属性とそれに関連付けられたパスワードの設定の詳細については、「Oracle をのソースとして使用するためのサポートされている暗号化方法 AWS DMS」をご参照ください。 デフォルト値: "" 有効な値: 文字列 例: <code>--oracle-settings '{"SecurityDbEncryptionName": "ORACLE.SECURITY.DB.ENCRYPTION.Adg8m2dhkU/0v/m5QUaaNJEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"}'</code>

名前	説明
SpatialSdo2GeoJson FunctionName	PostgreSQL ターゲットに移行する Oracle バージョン 12.1 以前のソースの場合、この属性を使用して SDO_GEOMETRY 形式を GEOJSON 形式に変換します。 デフォルトでは、は AWS DMS、ユーザーが存在し、アクセスできる必要があるSDO2GEOJSON カスタム関数を AWS DMS 呼び出します。または、SDO2GEOJSON のオペレーションを模倣する独自のカスタム関数を作成し、代わりにそれを呼び出すように SpatialSdo2GeoJson FunctionName を設定することもできます。 デフォルト値: SDO2GEOJSON 有効な値: 文字列 例: <code>--oracle-settings '{"SpatialSdo2GeoJsonFunctionName": "myCustomSDO2GEOJSONFunction"}'</code>
StandbyDelayTime	この属性を使用して、スタンバイ同期の遅延時間を分単位で指定します。ソースが Active Data Guard スタンバイデータベースの場合、この属性を使用して、プライマリ データベースとスタンバイ データベース間のタイムラグを指定します。 では AWS DMS、進行中の変更をレプリケートするためのソースとして Active Data Guard スタンバイインスタンスを使用する Oracle CDC タスクを作成できます。これにより、運用中のアクティブなデータベースに接続する必要がなくなります。 デフォルト値: 0 有効な値: 数値 例: <code>--oracle-settings '{"StandbyDelayTime": 1}'</code> 注: DMS 3.4.6、3.4.7 以降を使用している場合、この接続設定の使用は任意となる。DMS 3.4.6 とバージョン 3.4.7 の最新バージョンでは、DMS がスタンバイ遅延時間を計算できるように <i>dms_user</i> に V_\$DATAGUARD_STATS に対する select アクセス権限が必要となる。

名前	説明
UseAlternateFolderForOnline	Amazon RDS for Oracle をソースとして Binary Reader で変更データをキャプチャするには、この属性を true に設定します。この設定は、DMS インスタンスに対して、指定されたプレフィックス置換を使用してすべてのオンライン REDO ログにアクセスするように指示します。詳細については、「の RDS for Oracle ソースで Binary Reader を使用するように CDC タスクを設定する AWS DMS」を参照してください。 デフォルト値: false 有効な値: true/false 例: --oracle-settings '{"UseAlternateFolderForOnline": true}'
UseBfile	Binary Reader ユーティリティを使用して変更データをキャプチャするには、この属性を Y に設定します。この属性を Y に設定するため、UseLogminerReader を N に設定します。また、Amazon RDS for Oracle でソースとして Binary Reader を使用するには、追加の属性を設定します。この設定および Oracle 自動ストレージ管理 (ASM) の使用の詳細については、CDC での Oracle LogMiner または AWS DMS Binary Reader の使用 を参照してください 注: この値を追加の接続属性 (ECA) として設定する場合の有効な値は「Y」と「N」となる。この値をエンドポイント設定として設定する場合、有効な値は true と false となる。 デフォルト値: N 有効値: Y または N (この値を ECA として設定する場合)、true または false (この値をエンドポイント設定として設定する場合) 例: --oracle-settings '{"UseBfile": Y}'

名前	説明
UseLogminerReader	LogMiner ユーティリティを使用して変更データをキャプチャするには、この属性を Y に設定します (デフォルト)。AWS DMS がバイナリファイルとして REDO ログにアクセスするようにする場合は、このオプションを N に設定します。このオプションを N に設定すると、useBfile=Y という設定も追加されます。この設定および Oracle 自動ストレージ管理 (ASM) の使用の詳細については、「CDC での Oracle LogMiner または AWS DMS Binary Reader の使用」をご参照ください。 注: この値を追加の接続属性 (ECA) として設定する場合の有効な値は「Y」と「N」となる。この値をエンドポイント設定として設定する場合、有効な値は true と false となる。 デフォルト値: Y 有効値: Y または N (この値を ECA として設定する場合)、true または false (この値をエンドポイント設定として設定する場合) 例: --oracle-settings '{"UseLogminerReader": Y}'
UsePathPrefix	Amazon RDS for Oracle をソースとして Binary Reader で変更データをキャプチャするには、この文字列属性を必要な値に設定します。この値は、デフォルトの Oracle ルートを置換して REDO ログにアクセスするために使用されるパスプレフィックスを指定します。詳細については、「の RDS for Oracle ソースで Binary Reader を使用するように CDC タスクを設定する AWS DMS」を参照してください。 デフォルト値: なし 有効な値: /rdsdbdata/log/ 例: --oracle-settings '{"UsePathPrefix": " <i>/rdsdbdata/log/</i>"}'

Oracle のソースデータ型

の Oracle エンドポイントは、ほとんどの Oracle データ型 AWS DMS をサポートしています。次の表は、の使用時にサポートされる Oracle ソースデータ型 AWS DMS と、AWS DMS データ型へのデフォルトのマッピングを示しています。

Note

LONG と LONG RAW データ型を除き、Oracle ソースから Oracle ターゲットにレプリケーションする場合 (均質なレプリケーション)、ソースとターゲットのすべてのデータ型が同一になります。ただし、LONG データ型は CLOB にマッピングされ、LONG RAW データ型は BLOB にマップされます。

ターゲットにマッピングされるデータ型を表示する方法については、使用しているターゲットエンドポイントのセクションをご参照ください。

AWS DMS データ型の詳細については、「」を参照してください[AWS Database Migration Service のデータ型](#)。

Oracle のデータ型	AWS DMS データ型
BINARY_FLOAT	REAL4
BINARY_DOUBLE	REAL8
BINARY	BYTES
FLOAT (P)	精度が 24 以下の場合、REAL4 を使用します。 精度が 24 より高い場合、REAL8 を使用します。
NUMBER (P,S)	位取りが 0 より大きい場合、NUMERIC を使用する。 スケールが 0 の場合 • 精度が 2 以下の場合、INT1 を使用します。 • 精度が 2 より大きく 4 以下の場合、INT2 を使用します。 • 精度が 4 より大きく 9 以下の場合、INT4 を使用します。 • 精度が 9 より大きい場合、NUMERIC を使用します。

Oracle のデータ型	AWS DMS データ型
	精度がスケール以上の場合、NUMERIC を使用します。 位取りが 0 未満の場合、REAL8 を使用する。
DATE	DATETIME
INTERVAL_YEAR TO MONTH	STRING (間隔 year_to_month を指定)
INTERVAL_DAY TO SECOND	STRING (間隔 day_to_second を指定)
TIMESTAMP	DATETIME
タイムスタンプ時間帯あり	STRING (timestamp_with_timezone を指定)
タイムスタンプ現地時間帯あり	STRING (timestamp_with_local_timezone を指定)
CHAR	STRING
VARCHAR2	- 長さが 4,000 バイトを超える場合、CLOB - 長さが 4,000 バイト以下の場合、STRING
NCHAR	WSTRING
NVARCHAR2	- 長さが 4,000 バイトを超える場合、NCLOB - 長さが 4,000 バイト以下の場合、WSTRING
RAW	BYTES
REAL	REAL8

Oracle のデータ型	AWS DMS データ型
BLOB	BLOB このデータ型を で使用するには AWS DMS、特定のタスクで BLOB データ型の使用を有効にする必要があります。 は、プライマリキーを含むテーブルでのみ BLOB データ型 AWS DMS をサポートします。
CLOB	CLOB このデータ型を で使用するには AWS DMS、特定のタスクで CLOB データ型の使用を有効にする必要があります。CDC 中、 はプライマリキーを含むテーブルでのみ CLOB データ型 AWS DMS をサポートします。
NCLOB	NCLOB このデータ型を で使用するには AWS DMS、特定のタスクで NCLOB データ型の使用を有効にする必要があります。CDC 中、 はプライマリキーを含むテーブルでのみ NCLOB データ型 AWS DMS をサポートします。

Oracle のデータ型	AWS DMS データ型
LONG	CLOB
	LONG データ型は、最適化バッチ適用モード (TurboStream CDC モード) ではサポートされません。 このデータ型を で使用するには AWS DMS、特定のタスクで LOBs の使用を有効にします。 CDC または全ロード中、 はプライマリキーを持つテーブルでのみ LOB データ型 AWS DMS をサポートします。 また、AWS DMS は LONG 列をロードするためのフル LOB モードをサポートしていません。この代わりに、制限付き LOB モードを使用して LONG 列を Oracle ターゲットに移行できる。限定 LOB モードでは、 は、64 KB を超える LONG 列に設定したすべてのデータを 64 KB に AWS DMS 切り捨てます。での LOB サポートの詳細については AWS DMS、「」を参照してください。 AWS DMS タスクでのソースデータベースの LOB サポートの設定

Oracle のデータ型	AWS DMS データ型
LONG RAW	BLOB LONG RAW データ型は、最適化バッチ適用モード (TurboStream CDC モード) ではサポートされません。 このデータ型を で使用するには AWS DMS、特定のタスクで LOBs の使用を有効にします。 CDC または全ロード中、 はプライマリキーを持つテーブルでのみ LOB データ型 AWS DMS をサポートします。 また、AWS DMS は LONG RAW 列をロードするためのフル LOB モードをサポートしていません。この代わりに、制限付き LOB モードを使用して LONG RAW 列を Oracle ターゲットに移行できる。制限付き LOB モードでは、AWS DMS は 64 KB を超える LONG RAW 列に設定したデータを 64 KB に切り捨てる。での LOB サポートの詳細については AWS DMS、「」を参照してください。AWS DMS タスクでのソースデータベースの LOB サポートの設定
XMLTYPE	CLOB
SDO_GEOMETRY	BLOB (Oracle から Oracle への移行の場合) CLOB (Oracle から PostgreSQL への移行の場合)

以下のデータ型の列とともにソースとして使用されている Oracle テーブルはサポートされておらず、レプリケートすることができません。これらのデータ型の列をレプリケートすると NULL 列が発生します。

- BFILE
- ROWID
- REF
- UROWID
- ユーザー定義のデータタイプ

- ANYDATA
- VARRAY

 Note

仮想列はサポートされていません。

Oracle 空間データ型の移行

空間データは、空間内のオブジェクトまたは場所のジオメトリ情報を識別します。Oracle データベースでは、空間オブジェクトのジオメトリ説明は型 SDO_GEOMETRY のオブジェクトに保存されます。このオブジェクト内では、ジオメトリ説明は、ユーザー定義テーブルの 1 つの列の 1 つの行に格納されます。

AWS DMS は、Oracle ソースから Oracle または PostgreSQL ターゲットへの Oracle タイプ SDO_GEOMETRY の移行をサポートします。

を使用して Oracle 空間データ型を移行する場合は AWS DMS、次の考慮事項に注意してください。

- Oracle ターゲットに移行する場合は、型情報を含む USER_SDO_GEOM_METADATA エントリを手動で転送してください。
- Oracle ソースエンドポイントから PostgreSQL ターゲットエンドポイントに移行すると、はターゲット列 AWS DMS を作成します。これらの列には、2D デイメンションとゼロ (0) に等しい空間参照識別子 (SRID) を持つデフォルトのジオメトリおよび地理的型情報があります。例: GEOMETRY, 2, 0。
- PostgreSQL ターゲットに移行する Oracle バージョン 12.1 以前のソースの場合、SDO2GE0JSON 関数または spatialSdo2GeoJsonFunctionName 追加の接続属性を使用して SDO_GEOMETRY オブジェクトを GE0JSON 形式に変換します。詳細については、「[のソースとして Oracle を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)」を参照してください。
- AWS DMS は、フル LOB モードの Oracle 空間列移行のみをサポートします。AWS DMS は、制限付き LOB モードまたはインライン LOB モードをサポートしていません。LOB モードの詳細については、「[AWS DMS タスクでのソースデータベースの LOB サポートの設定](#)」を参照。
- は Oracle Spatial 列を移行するためのフル LOB モード AWS DMS のみをサポートしているため、列のテーブルにはプライマリキーと一意のキーが必要です。プライマリキーと一意のキーがないテーブルは移行でスキップされる。

のソースとしての Microsoft SQL Server データベースの使用 AWS DMS

を使用して、1 つ以上の Microsoft SQL Server データベースからデータを移行します AWS DMS。SQL Server データベースをソースとして使用すると、別の SQL Server データベースまたは AWS DMS サポートされている他のデータベースのいずれかにデータを移行できます。

がソースとして AWS DMS サポートする SQL Server のバージョンについては、「」を参照してください [のソース AWS DMS](#)。

ソース SQL Server データベースは、ネットワーク内のどのコンピュータにもインストールできます。選択したタスクのタイプに応じてソースデータベースに対する適切なアクセス権限のある SQL Server アカウントは、そのデータベースを AWS DMS で使用するために必要です。詳細については、「[SQL Server タスクのアクセス許可](#)」を参照してください。

AWS DMS は、SQL Server の名前付きインスタンスからのデータの移行をサポートしています。ソースエンドポイントを作成するとき、サーバー名では次の表記を使用できます。

```
IPAddress\InstanceName
```

たとえば、正しいソースエンドポイントサーバー名を以下に示します。ここでは、名前の最初の部分はサーバーの IP アドレス、2 番目の部分は SQL Server インスタンス名 (この例では SQLTest) です。

```
10.0.0.25\SQLTest
```

また、SQL Server の名前付きインスタンスがリッスンするポート番号を取得し、それを使用して AWS DMS ソースエンドポイントを設定します。

Note

ポート 1433 は、Microsoft SQL Server のデフォルトです。ただし、SQL Server をスタートするたびに変化する動的ポート、およびファイアウォール経由で SQL Server に接続するために使用される特定の静的ポート番号もよく使用されます。したがって、AWS DMS ソースエンドポイントを作成するときに、SQL Server の名前付きインスタンスの実際のポート番号を知る必要があります。

SSL を使用して、SQL Server エンドポイントとレプリケーションインスタンスとの接続を暗号化できます。SQL Server エンドポイントで SSL を使用方法の詳細については、「[での SSL の使用 AWS Database Migration Service](#)」をご参照ください。

SQL Server データベースからの継続的な移行に CDC を使用できます。CDC のソースの SQL Server データベースへの設定方法の詳細については、「[SQL Server からの継続的なレプリケーションのデータ変更をキャプチャする](#)」を参照してください。

SQL Server ソースデータベースと の操作の詳細については AWS DMS、以下を参照してください。

トピック

- [SQL Server を のソースとして使用する場合の制限 AWS DMS](#)
- [SQL Server タスクのアクセス許可](#)
- [SQL Server のソースからの継続的なレプリケーション \(CDC\) を使用するための前提条件](#)
- [SQL Server でサポートされている圧縮方法](#)
- [セルフマネージド型 SQL Server の AlwaysOn 可用性グループの使用](#)
- [SQL Server を のソースとして使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)
- [SQL Server のソースデータ型](#)
- [SQL Server からの継続的なレプリケーションのデータ変更をキャプチャする](#)

SQL Server を のソースとして使用する場合の制限 AWS DMS

SQL Server データベースを AWS DMS のソースとして使用する場合は、以下の制限が適用されます。

- 列のアイデンティティプロパティは、ターゲットデータベース列に移行されません。
- SQL Server エンドポイントでは、スパース列のあるテーブルの使用はサポートされていません。
- Windows 認証はサポートされていません。
- SQL Server の計算済みフィールドの変更はレプリケーションされていません。
- 一時テーブルはサポートされていません。
- SQL Server パーティション切り替えはサポートされていません。
- WRITETEXT および UPDATETEXT ユーティリティを使用する場合、ソースデータベースに適用されたイベントはキャプチャ AWS DMS されません。
- 次のデータ操作言語 (DML) パターンはサポートされていません。

```
SELECT * INTO new_table FROM existing_table
```

- SQL Server をソースとして使用している場合、列レベルの暗号化はサポートされていません。
- AWS DMS は、ソースとしての SQL Server 2008 または SQL Server 2008 R2 でのサーバーレベルの監査をサポートしていません。これは、SQL Server 2008 および 2008 R2 に関する既知の問題が原因です。たとえば、次のコマンドを実行すると、は失敗 AWS DMS します。

```
USE [master]
GO
ALTER SERVER AUDIT [my_audit_test-20140710] WITH (STATE=on)
GO
```

- SQL Server をソースとして使用する場合、GEOMETRY および GEOGRAPHY 型の列は完全 LOB モードではサポートされません。代わりに、制限付き LOB モードを使用するか、インライン LOB モードを使用するように InlineLobMaxSize タスク設定を行います。
- レプリケーションタスクで Microsoft SQL Server のソースデータベースを使用する場合、このタスクを削除しても、SQL Server Replication Publisher 定義は削除されません。Microsoft SQL Server システム管理者がそれらの定義を Microsoft SQL Server から削除する必要があります。
- スキーマバインドビューと非スキーマバインドビューからのデータの移行は、フルロードのみのタスクでサポートされます。
- sp_rename を使用したテーブルの名前の変更はサポートされていません (たとえば、sp_rename 'Sales.SalesRegion', 'SalesReg;'))。
- sp_rename を使用した列の名前の変更はサポートされていません (たとえば、sp_rename 'Sales.Sales.Region', 'RegID', 'COLUMN';)。
- AWS DMS では、列のデフォルト値を設定および設定解除する変更処理はサポートされていません (ALTER TABLE ステートメントで ALTER COLUMN SET DEFAULT 句を使用)。
- AWS DMS は、列の null 可能性を設定する変更処理をサポートしていません (ALTER TABLE ステートメントで ALTER COLUMN [SET|DROP] NOT NULL 句を使用)。
- SQL Server 2012 および SQL Server 2014 では、可用性グループで DMS レプリケーションを使用する場合、ディストリビューション データベースを可用性グループに配置できません。SQL 2016 では、マージ、双方向、またはピアツーピアのレプリケーション トポロジで使用されるディストリビューション データベースを除き、ディストリビューション データベースを可用性グループに配置できます。
- パーティションテーブルの場合、AWS DMS はパーティションごとに異なるデータ圧縮設定をサポートしていません。

- SQL Server の空間データ型 (GEOGRAPHY および GEOMETRY) に値を挿入するときは、SRID (空間リファレンス系識別子) プロパティを無視するか、別の数値を指定できます。空間データ型のテーブルをレプリケートする場合、は SRID をデフォルトの SRID (GEOMETRY の場合は 0、GEOGRAPHY の場合は 4326) AWS DMS に置き換えます。
- データベースが MS-REPLICATION または MS-CDC 用に設定されていない場合でも、プライマリキーを持たないテーブルをキャプチャできますが、INSERT/DELETE DML イベントのみがキャプチャされます。UPDATE イベント TRUNCATE TABLE イベントは無視されます。
- Columnstore インデックスはサポートされていません。
- メモリ最適化テーブル (インメモリ OLTP を使用) はサポートされていません。
- 複数の列で構成されるプライマリ キーを持つテーブルをレプリケーションする場合、全ロード中にプライマリ キー列の更新はサポートされません。
- 遅延永続化はサポートされていません。
- RDS がバックアップを実行する方法が原因で、readBackupOnly=true エンドポイント設定 (追加の接続属性) は RDS for SQL Server ソースインスタンスでは機能しません。
- RDS ユーザーは SQL Server ストアド プロシージャ (sp_repldone) を実行するアクセス権がないため、Amazon RDS SQL Server ソースインスタンスで EXCLUSIVE_AUTOMATIC_TRUNCATION は動作しません。
- AWS DMS は切り捨てコマンドをキャプチャしません。
- AWS DMS は、高速データベースリカバリ (ADR) が有効になっているデータベースからのレプリケーションをサポートしていません。
- AWS DMS は、単一のトランザクション内でのデータ定義言語 (DDL) およびデータ操作言語 (DML) ステートメントのキャプチャをサポートしていません。
- AWS DMS は、データ層アプリケーションパッケージ (DACPAC) のレプリケーションをサポートしていません。
- プライマリキーまたは一意のインデックスが関連し、複数のデータ行を更新する UPDATE ステートメントについては、ターゲットデータベースに変更を適用すると競合が発生する可能性があります。これは例えば、ターゲットデータベースが単一の UPDATE ステートメントではなく INSERT や DELETE のステートメントとして更新を適用する場合に発生する可能性があります。バッチ最適化の適用モードでは、テーブルが無視されることがあります。トランザクション適用モードでは、UPDATE 操作により制約違反が発生する可能性があります。この問題を回避するには、関連するテーブルをもう一度ロードします。または、例外の適用コントロールテーブル (dmslogs.aws_dms_apply_exceptions) で問題のあるレコードを検出して、ターゲットデータベースで手動で編集することもできます。詳細については、「[変更処理のチューニング設定](#)」を参照してください。

- AWS DMS では、テーブルとスキーマのレプリケーションはサポートされていません。名前には次のセットの特殊文字が含まれます。

```
\\ -- \n \" \b \r ' \t ;
```

- データマスキングはサポートされていません。 はマスキングなしでマスクされたデータを AWS DMS 移行します。
- AWS DMS は、プライマリキーを持つ最大 32,767 個のテーブルと、テーブルごとに最大 1,000 個の列をレプリケートします。これは、 がレプリケートされたテーブルごとに SQL Server レプリケーション記事 AWS DMS を作成し、SQL Server レプリケーション記事にはこれらの制限があるためです。
- 変更データキャプチャ (CDC) を使用する場合、一意のインデックスを構成するすべての列を NOT NULL として定義する必要があります。この要件が満たされない場合、SQL Server システムエラー 22838 が発生します。
- SQL Server がアクティブトランザクションログからバックアップログにアーカイブしたり、アクティブトランザクションログから切り捨てたりすると、イベントが損失する可能性があります。

バックアップトランザクションログにアクセスするときには、次の制限が適用されます。

- 暗号化バックアップはサポートされていません。
- URL または Windows Azure に保存されたバックアップはサポートされていません。
- AWS DMS doe は、代替共有フォルダからのファイルレベルでのトランザクションログバックアップの直接処理をサポートしていません。
- Amazon RDS for Microsoft SQL Server 以外の Cloud SQL Server ソースの場合、 はアクティブなトランザクションログでのみ継続的なレプリケーション (CDC) AWS DMS をサポートします。CDC ではバックアップログを使用できません。SQL Server がアクティブトランザクションログからバックアップログにアーカイブしたり、DMS が読み取れるようになる前にアクティブトランザクションログから切り捨てたりすると、イベントが損失する可能性があります。
- Amazon RDS for Microsoft SQL Server ソースの場合、DMS は CDC でバックアップログにアクセスできないため、AWS DMS 3.5.2 以前はアクティブなトランザクションログでのみ継続的なレプリケーション (CDC) をサポートしています。RDS for SQL Server がアクティブトランザクションログからバックアップログにアーカイブしたり、DMS が読み取れるようになる前にアクティブトランザクションログから切り捨てたりすると、イベントが損失する可能性があります。この制限は、AWS DMS バージョン 3.5.3 以降には適用されません。
- AWS DMS は、ソースとして Amazon RDS Proxy for SQL Server の CDC をサポートしていません。

- 全ロードタスク中に SQL Server ソースが使用できなくなった場合、データ移行が不完全であっても、AWS DMS は再接続を複数回試行した後にタスクを完了済みとしてマークすることがあります。このシナリオでは、接続が失われる前に移行されたレコードのみがターゲットテーブルに含まれるため、ソースシステムとターゲットシステムの間にデータの不整合が生じる可能性があります。データの完全性を確保するには、全ロードタスクを完全に再起動するか、接続の中断の影響を受ける特定のテーブルを再ロードする必要があります。

SQL Server タスクのアクセス許可

トピック

- [全ロードのみのタスクに対する許可](#)
- [継続的なレプリケーションを使用するタスクのアクセス許可](#)

全ロードのみのタスクに対する許可

全ロード専用タスクを実行するには、次の許可が必要です。AWS DMS は dms_user ログインを作成しないことに注意します。SQL Server のログインの作成については、Microsoft のドキュメントの「[データベースユーザーの作成](#)」トピックを参照してください。

```
USE db_name;

CREATE USER dms_user FOR LOGIN dms_user;
ALTER ROLE [db_datareader] ADD MEMBER dms_user;
GRANT VIEW DATABASE STATE to dms_user;
GRANT VIEW DEFINITION to dms_user;

USE master;

GRANT VIEW SERVER STATE TO dms_user;
```

継続的なレプリケーションを使用するタスクのアクセス許可

セルフマネージド型 SQL Server インスタンスは、sysadmin ロールの使用の有無にかかわらず、DMS を使用した継続的なレプリケーション用に設定できます。sysadmin ロールを付与できない SQL Server インスタンスの場合、DMS ユーザーに次に説明される権限があることを確認します。

セルフマネージド型 SQL Server データベースからの継続的なレプリケーションのアクセス許可を設定する

1. SQL Server Management Studio (SSMS) を使用したパスワード認証を使用して、また `self_managed_user` など、前に「[全ロードのみのタスクに対する許可](#)」で説明したように、新しい SQL Server アカウントを作成します。
2. 以下の GRANT コマンドを実行します。

```
GRANT VIEW SERVER STATE TO self_managed_user;  
  
USE msdb;  
    GRANT SELECT ON msdb.dbo.backupset TO self_managed_user;  
    GRANT SELECT ON msdb.dbo.backupmediafamily TO self_managed_user;  
    GRANT SELECT ON msdb.dbo.backupfile TO self_managed_user;  
  
USE db_name;  
    CREATE USER self_managed_user FOR LOGIN self_managed_user;  
    ALTER ROLE [db_owner] ADD MEMBER self_managed_user;  
    GRANT VIEW DEFINITION to self_managed_user;
```

3. 前述のアクセス許可に加えて、ユーザーは以下のいずれかが必要です。
 - ユーザーは sysadmin 固定サーバーロールのメンバーである必要があります
 - ソース設定に応じ、[可用性グループ環境の SQL Server での継続的なレプリケーションのセットアップ: sysadmin ロールなし](#) または [スタンドアロン SQL Server での継続的なレプリケーションのセットアップ: sysadmin ロールなし](#) で説明されている設定とアクセス許可。

クラウド SQL Server データベースからの継続的なレプリケーションのアクセス許可を設定する

クラウドでホストされる SQL Server インスタンスは、Amazon RDS for Microsoft SQL Server、Azure SQL Managed Instance、または DMS でサポートされるその他のマネージド型クラウド SQL Server インスタンス上で実行されるインスタンスです。

SQL Server Management Studio (SSMS) を使用したパスワード認証を使用して、また `rds_user` など、前に「[全ロードのみのタスクに対する許可](#)」で説明したように、新しい SQL Server アカウントを作成します。

以下の付与コマンドを実行します。

```
GRANT VIEW SERVER STATE TO rds_user;
```

Amazon RDS for Microsoft SQL Server ソースの場合、DMS バージョン 3.5.3 以降では、トランザクションログのバックアップからの読み取りがサポートされています。DMS がログのバックアップにアクセスできるようにするには、上記に加えて master ユーザー権限、または RDS SQL Server ソースの以下の権限を付与します。

```
USE msdb;
GRANT EXEC ON msdb.dbo.rds_dms_tlog_download TO rds_user;
GRANT EXEC ON msdb.dbo.rds_dms_tlog_read TO rds_user;
GRANT EXEC ON msdb.dbo.rds_dms_tlog_list_current_lsn TO rds_user;
GRANT EXEC ON msdb.dbo.rds_task_status TO rds_user;

USE db_name;
CREATE USER rds_user FOR LOGIN rds_user;
ALTER ROLE [db_owner] ADD MEMBER rds_user;
GRANT VIEW DEFINITION to rds_user;
```

Amazon Azure SQL Managed Instance では、次の権限が付与されます。

```
GRANT SELECT ON msdb.dbo.backupset TO rds_user;
GRANT SELECT ON msdb.dbo.backupmediafamily TO rds_user;
GRANT SELECT ON msdb.dbo.backupfile TO rds_user;
```

SQL Server のソースからの継続的なレプリケーション (CDC) を使用するための前提条件

オンプレミスまたは Amazon EC2 上のセルフマネージド型 SQL Server データベース、または Amazon RDS や Microsoft Azure SQL マネージドインスタンスなどのクラウドデータベースでは、継続的なレプリケーション (変更データキャプチャ、CDC) を使用できます。

AWS DMSのソースとして SQL Server データベースを使用して継続的なレプリケーションを使用する場合は、次の要件が特別に適用されます。

- SQL Server を完全バックアップ用に設定し、データのレプリケートの開始前にバックアップを実行する必要があります。
- 復旧モデルを [Bulk logged] または [Full] に設定する必要があります。
- 複数のディスクへの SQL Server のバックアップはサポートされていません。データベースバックアップを異なるディスク上の複数のファイルに書き込むようにバックアップが定義されている場合、AWS DMS はデータを読み取れず、AWS DMS タスクは失敗します。

- セルフ管理 SQL Server ソースの場合、DMS CDC タスクで使用されたソース データベースの SQL Server レプリケーション パブリッシャ定義は、そのタスクを削除しても削除されません。SQL Server システム管理者がそれらの定義をセルフマネージド型ソースの SQL Server から削除する必要があります。
- CDC 中、は SQL Server トランザクションログのバックアップを検索して変更を読み取る AWS DMS 必要があります。AWS DMS は、ネイティブ形式ではないサードパーティーのバックアップソフトウェアを使用して作成された SQL Server トランザクションログのバックアップをサポートしていません。ネイティブフォーマットのトランザクションログバックアップをサポートするには、サードパーティーのバックアップソフトウェアを使用して作成されている場合は、ソース エンドポイントへの `use3rdPartyBackupDevice=Y` の接続属性を追加します。
- セルフマネージド型 SQL Server ソースの場合、SQL Server は新しく作成されたテーブルの変更を、公開されるまでキャプチャしない点に注意してください。テーブルが SQL Server ソースに追加されると、はパブリケーションの作成 AWS DMS を管理します。ただし、この処理には数分かかることがあります。この遅延中に新たに作成されたテーブルに行われたオペレーションは、ターゲットにキャプチャまたはレプリケーションされません。
- AWS DMS 変更データキャプチャでは、SQL Server で完全なトランザクションログ記録を有効にする必要があります。SQL Server でフルトランザクションログを有効にするには、MS-REPLICATION または CHANGE DATA CAPTURE (CDC) を有効にします。
- MS CDC キャプチャジョブがこのような変更を処理するまで、SQL Server の tlog エントリは再利用対象としてマークされません。
- CDC オペレーションはメモリ最適化テーブルに対してはサポートされていません。この制限は、SQL Server 2014 (この機能が最初に導入されたバージョン) 以降に適用されます。
- AWS DMS 変更データキャプチャには、Amazon EC2 またはオンプレミス SQL サーバーをソースとするディストリビューションデータベースがデフォルトで必要です。このため、プライマリキーがあるテーブルの MS レプリケーションを設定する際は、ディストリビューターを有効にしていることを確認します。

SQL Server でサポートされている圧縮方法

AWS DMSでの SQL Server 圧縮方法のサポートについては、次の点に注意します。

- AWS DMS は、SQL Server バージョン 2008 以降で行/ページ圧縮をサポートしています。
- AWS DMS は Vardecimal ストレージ形式をサポートしていません。
- AWS DMS は、スパース列と列構造圧縮をサポートしていません。

セルフマネージド型 SQL Server の AlwaysOn 可用性グループの使用

SQL Server の Always On 可用性グループは、データベースミラーリングに代わるエンタープライズレベルの代替方法を提供する高可用性と災害復旧ソリューションです。

では AWS DMS、1 つのプライマリまたはセカンダリの可用性グループレプリカから変更を移行できます。

プライマリ可用性グループレプリカの使用

でプライマリ可用性グループをソースとして使用するには AWS DMS、次の手順を実行します。

1. 可用性レプリカ内のすべての SQL Server インスタンスでディストリビューションオプションを有効にします。詳細については、「[セルフマネージド型 SQL Server での継続的なレプリケーションのセットアップ](#)」を参照してください。
2. AWS DMS コンソールで、SQL Server ソースデータベース設定を開きます。[サーバー名] には、可用性グループリスナーのために設定したドメインネームサービス (DNS) 名または IP アドレスを指定します。

AWS DMS タスクを初めて開始すると、開始に通常よりも時間がかかる場合があります。このような速度の低下は、テーブルアーティクルの作成が可用性グループサーバーによりレプリケートされるために発生します。

セカンダリ可用性グループレプリカの使用

でセカンダリ可用性グループをソースとして使用するには AWS DMS、次の手順を実行します。

1. AWS DMS ソースエンドポイントユーザーが使用するものと同じ認証情報を使用して、個々のレプリカに接続します。
2. AWS DMS レプリケーションインスタンスが既存のすべてのレプリカの DNS 名を解決できることを確認し、接続します。次の SQL クエリを使用して、すべてのレプリカの DNS 名を取得できます。

```
select ar.replica_server_name, ar.endpoint_url from sys.availability_replicas ar
JOIN sys.availability_databases_cluster adc
ON adc.group_id = ar.group_id AND adc.database_name = '<source_database_name>';
```

3. ソースエンドポイントを作成する際、エンドポイントの [サーバー名] またはエンドポイントのシークレットの [サーバーアドレス] として可用性グループリスナーの DNS 名を指定します。

可用性グループリスナーの詳細については、SQL Server ドキュメントの「[可用性グループリスナーとは](#)」を参照してください。

パブリック DNS サーバーまたはオンプレミスの DNS サーバーのいずれかを使用して、可用性グループリスナー、プライマリレプリカ、セカンダリレプリカを解決できます。オンプレミスの DNS サーバーを使用するには、Amazon Route 53 Resolver を設定します。詳細については、「[独自のオンプレミスネームサーバーの使用](#)」を参照してください。

4. 次の追加の接続属性をソースエンドポイントに追加します。

追加の接続属性	値	注意事項
applicationIntent	ReadOnly	この ODBC 設定がないと、レプリケーションタスクはプライマリ可用性グループのレプリカにルーティングされる。詳細については、SQL Server ドキュメントの「 SQL Server Native Client の HADR サポート 」を参照。
multiSubnetFailover	yes	詳細については、SQL Server ドキュメントの「 SQL Server Native Client の HADR サポート 」を参照。
alwaysOnSharedSyncBackupIsEnabled	false	詳細については、「 SQL Server をのソースとして使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS 」を参照してください。
activateSafeguard	false	詳細については、「 制限事項 」を参照してください。
setUpMsDcForTables	false	詳細については、「 制限事項 」を参照してください。

5. 可用性グループ内のすべてのレプリカでディストリビューションオプションを有効にします。すべてのノードをディストリビューターリストに追加します。詳細については、「[ディストリビューションを設定するには](#)」を参照してください。
6. プライマリ読み取り/書き込みレプリカで次のクエリを実行して、データベースの公開を有効にします。このクエリはデータベースに対して 1 回だけ実行します。


```
sp_replicationdboption @dbname = N'<source DB name>', @optname = N'publish', @value  
= N'true';
```

制限事項

セカンダリ可用性グループレプリカを使用する場合の制限は次のとおりです。

- AWS DMS は、読み取り専用の可用性グループレプリカをソースとして使用する場合の Safeguard をサポートしていません。詳細については、「[SQL Server を のソースとして使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)」を参照してください。
- AWS DMS は、読み取り専用の可用性グループレプリカをソースとして使用する場合、setUpMsCdcForTables追加の接続属性をサポートしていません。詳細については、「[SQL Server を のソースとして使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)」を参照してください。
- AWS DMS は、バージョン 3.4.7 以降の継続的なレプリケーション (変更データキャプチャ、CDC) のソースデータベースとして、セルフマネージドセカンダリ可用性グループレプリカを使用できます。Cloud SQL Server のマルチ AZ リードレプリカはサポートされていません。の以前のバージョンを使用する場合は AWS DMS、プライマリ可用性グループレプリカを CDC のソースデータベースとして使用してください。

他のノードへのフェイルオーバー

エンドポイントApplicationIntentの追加の接続属性を に設定するとReadOnly、AWS DMS タスクは読み取り専用ルーティングの優先度が最も高い読み取り専用ノードに接続します。その後、最も優先度の高い読み取り専用ノードが使用できない場合は、可用性グループ内のその他の読み取り専用ノードにフェイルオーバーします。を設定しない場合ApplicationIntent、AWS DMS タスクは可用性グループのプライマリ (読み取り/書き込み) ノードにのみ接続されます。

SQL Server を のソースとして使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS

追加の接続属性の使用と同様、エンドポイントの設定を使用して、ソースの SQL Server データベースを設定できます。AWS DMS コンソールを使用するか、--microsoft-sql-server-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}' JSON 構文での create-endpoint コマンドを使用して[AWS CLI](#)、ソースエンドポイントを作成するときに設定を指定します。

次の表は、ソースとして SQL Server を使用できるエンドポイント設定を説明しています。

名前	説明
ActivateSafeguard	この属性は Safeguard をオンまたはオフにする。SafeguardPolicy の詳細については、次を参照。 デフォルト値: true 有効な値: {false, true} 例: '{"ActivateSafeguard": true}'
AlwaysOnSharedSynchedBackupIsEnabled	この属性は、Always On 可用性グループクラスターの一部としてホストされている SQL Server ソースデータベースから移行 AWS DMS する際の の動作を調整します。 AWS DMS は、Always On クラスターで実行するように設定された SQL Server ソースデータベースのサポートを強化しました。この場合、AWS DMS は、ソースデータベース インスタンスがホストされているノード以外の Always On クラスター内のノードからトランザクションバックアップが実行されているかどうかを追跡しようとしています。移行タスクの起動時に、はクラスター内の各ノードへの接続 AWS DMS を試みますが、いずれかのノードに接続できない場合に失敗します。 Always On クラスター内のすべてのノードでトランザクションバックアップをポーリングする必要がある場合 AWS DMS は、この属性を に設定しますfalse。 デフォルト値: true 有効な値: true または false 例: '{"AlwaysOnSharedSynchedBackupIsEnabled": false}'

名前	説明
"ApplicationIntent": "readonly"	この ODBC ドライバー属性設定により、SQL Server はレプリケーションタスクを最も優先度の高い読み取り専用ノードにルーティングする。この設定を行わないと、SQL Server はレプリケーションタスクをプライマリ読み取り/書き込みノードにルーティングする。
ConnectionTimeout	この追加の接続属性 (ECA) を使用して、SQL Server インスタンスのエンドポイント接続のタイムアウトを秒単位で設定する。デフォルト値は 10 秒です。ECA の例: ConnectionTimeout=30 。
EnableNonSysadminWrapper	sysadmin ユーザーを使用せずにスタンドアロン SQL Server 上で継続的なレプリケーションを設定する場合、このエンドポイント設定を使用する。このパラメータは、AWS DMS バージョン 3.4.7 以降でサポートされています。スタンドアロン SQL Server での継続的なレプリケーションの設定については、「SQL Server からの継続的なレプリケーションのデータ変更をキャプチャする」を参照。 デフォルト値: false 有効な値: true、false 例: '{"EnableNonSysadminWrapper": true}'
ExecuteTimeout	この追加の接続属性 (ECA) を使用して、SQL Server インスタンスのクライアントステートメントのタイムアウトを秒単位で設定する。デフォルト値は 60 秒です。 例: '{"ExecuteTimeout": 100}'

名前	説明
FatalOnSimpleModel	true に設定する場合、SQL Server データベースの復旧モデルが simple に設定されていると、このパラメータは致命的エラー発生させる。 デフォルト値: false 有効な値: true または false 例: '{"FatalOnSimpleModel": true}'
ForceLobLookup	インライン LOB で LOB ルックアップを強制する。 デフォルト値: false 有効な値: true、false 例: '{"ForceLobLookup": false}'
"MultiSubnetFailover": "Yes"	この ODBC ドライバ属性によって、可用性グループのフェールオーバー時に DMS が新しいプライマリに接続しやすくなります。この属性は、接続が切断されているか、リスナーの IP アドレスが正しくない状況向けに設計されています。このような状況では、AWS DMS はアベイラビリティグループリスナーに関連付けられたすべての IP アドレスに接続しようとします。

名前	説明
ReadBackupOnly	この属性を使用するには、sysadmin 権限が必要です。この属性が true に設定されている場合、AWS DMS は、継続的レプリケーション間にトランザクションログのバックアップからの変更のみを読み取り、アクティブトランザクション ログ ファイルからは読み取られません。このパラメータを true に設定すると、完全ロードおよび継続的なレプリケーションタスク中に、アクティブなトランザクションのログファイルの拡張を制御することができます。ただし、これによって継続的なレプリケーションに一部のソースレイテンシーが生じることがあります。 有効な値: true または true。デフォルトは false です。 例: <code>'{"ReadBackupOnly": true}'</code>  Note このパラメータは、RDS がバックアップを実行する方法であるため、Amazon RDS SQL Server ソースインスタンスでは機能しません。

名前	説明
SafeguardPolicy	最適なパフォーマンスを得るために、AWS DMS はアクティブなトランザクションログ (TLOG) から未読の変更をすべてキャプチャしようとします。ただし、切り捨てが原因で、アクティブな TLOG に未読の変更がすべて含まれていない場合がある。これが発生すると、はログバックアップ AWS DMS にアクセスして欠落している変更をキャプチャします。ログバックアップにアクセスする必要性を最小限に抑えるために、は次のいずれかの方法を使用して切り捨て AWS DMS を防止します。 1. RELY_ON_SQL_SERVER_REPLICATION_AGENT (データベースでトランザクションを開始する): これはデフォルトです AWS DMS。 この設定を使用する場合、AWS DMS ではレプリケーションのマークが付けられたトランザクションを AWS DMS がアクティブな TLOG から移動できるように、SQL Server ログのリーダーエージェントが実行されている必要がある。ログリーダーエージェントが実行されていないと、アクティブな TLOG がフルになり、問題が解決されるまでソースデータベースが読み取り専用モードに切り替わる可能性があることに注意する。以外の目的でデータベースで Microsoft レプリケーションを有効にする必要がある場合は AWS DMS、この設定を選択する必要があります。 この設定を使用すると、は というテーブルを作成してログのバックアップ読み取り AWS DMS を最小限に抑えawsdms_truncation_safeguard、データベース内のオープントランザクションを模倣して TLOG 切り捨てを防止します。これにより、5 分間 (デフォルト)、データベースがイベントを切り捨ててバックアップログに移動することを回避できる。メンテナンスジョブが失敗する可能性があるため、このテーブルがいずれのメンテナンスプランにも含まれていな

名前	説明
	いことを確認する。Start Transactions データベースオプションで設定されたタスクがない場合は、テーブルを削除しても問題ない。 2. EXCLUSIVE_AUTOMATIC_TRUNCATION (1 つのタスク sp_repldone で排他的に使用): この設定を使用すると、AWS DMS はログエントリを ready for truncation の使用としてマークするレプリケーションエージェントプロセスを完全に制御します sp_repldone 。この設定では、RELY_ON_SQL_SERVER_REPLICATION_AGENT (デフォルト) 設定のようにダミートランザクションを使用し AWS DMS ません。この設定は、MS レプリケーションがソースデータベース AWS DMS 以外の目的で使用されていない場合にのみ使用できます。また、この設定を使用する場合、データベースにアクセスできる AWS DMS タスクは 1 つだけです。同じデータベースに対して並列 AWS DMS タスクを実行する必要がある場合は、 を使用します RELY_ON_SQL_SERVER_REPLICATION_AGENT 。 • この設定では、データベース内でログリーダーエージェントを停止する必要がある。タスクの開始時に Log Reader Agent が実行されている場合、AWS DMS タスクは強制的に停止します。タスクを開始する前にログリーダーエージェントを手動で停止することもできる。 • この方法を MS-CDC で使用する場合、[MS-CDC キャプチャ] ジョブと [MS-CDC クリーンアップ] ジョブを停止して無効にする必要がある。 • AWS DMS はリモートマシンにアクセスできないため、Microsoft SQL Server Migration ジョブがリモートディストリビューターマシンで実行されている場合、この設定は使用できません。 • Amazon RDS ユーザーは sp_repldone ストアドプロシージャを実行するアクセス権がないため、A

名前	説明
	mazon RDS for SQL Server ソースインスタンスでは EXCLUSIVE_AUTOMATIC_TRUNCATION は機能しない。 • sysadmin ロールを使用せずに SafeguardPolicy を EXCLUSIVE_AUTOMATIC_TRUNCATION に設定する場合は、dbo.syscategories オブジェクトと dbo.sysjobs オブジェクトに対するアクセス権を dmsuser ユーザーに付与する必要がある。 デフォルト値: RELY_ON_SQL_SERVER_REPLICATION_AGENT 有効な値: {EXCLUSIVE_AUTOMATIC_TRUNCATION , RELY_ON_SQL_SERVER_REPLICATION_AGENT } 例: '{"SafeguardPolicy": "EXCLUSIVE_AUTOMATIC_TRUNCATION"}'
SetUpMsCdcForTables	この属性は、ソースデータベースと MS-Replication が有効になっていないタスクマッピング内のテーブルの MS-CDC を有効にする。この値を true に設定すると、ソースデータベースで sp_cdc_enable_db ストアドプロシージャが実行され、ソースデータベースで MS-Replication が有効になっていないタスクの各テーブルで sp_cdc_enable_table ストアドプロシージャが実行される。ディストリビューションの有効化の詳細については、「セルフマネージド型 SQL Server での継続的なレプリケーションのセットアップ」を参照。 有効な値: {true, false} 例: '{"SetUpMsCdcForTables": true}'

名前	説明
TlogAccessMode	CDC データをフェッチするために使用されるモードを示す。 デフォルト値: PreferTlog 有効な値: BackupOnly 、 PreferBackup 、 PreferTlog 、 TlogOnly 例: '{"TlogAccessMode": "PreferTlog"}'
Use3rdPartyBackupDevice	この属性がYに設定されている場合, AWS DMS は、サードパーティのトランザクション ログ バックアップがネイティブ形式で作成されている限り処理します。

SQL Server のソースデータ型

SQL Server を のソースとして使用するデータ移行は、ほとんどの SQL Server データ型 AWS DMS をサポートします。次の表は、 の使用時にサポートされる SQL Server ソースデータ型 AWS DMS と AWS DMS 、データ型からのデフォルトのマッピングを示しています。

ターゲットにマッピングされるデータ型を表示する方法については、使用しているターゲットエンドポイントのセクションをご参照ください。

AWS DMS データ型の詳細については、「」を参照してください[AWS Database Migration Service のデータ型](#)。

SQL Server のデータ型	AWS DMS データ型
BIGINT	INT8
BIT	BOOLEAN
DECIMAL	NUMERIC
INT	INT4
MONEY	NUMERIC

SQL Server のデータ型	AWS DMS データ型
NUMERIC (p,s)	NUMERIC
SMALLINT	INT2
SMALLMONEY	NUMERIC
TINYINT	UINT1
REAL	REAL4
FLOAT	REAL8
DATETIME	DATETIME
DATETIME2 (SQL Server 2008 以降)	DATETIME
SMALLDATETIME	DATETIME
DATE	DATE
TIME	TIME
DATETIMEOFFSET	WSTRING
CHAR	STRING
VARCHAR	STRING

SQL Server のデータ型	AWS DMS データ型
VARCHAR(max)	CLOB TEXT このデータ型を で使用するには AWS DMS、特定のタスクで CLOB データ型の使用を有効にする必要があります。 SQL Server テーブルの場合、SQL Server の LOB 列の値を変更しない UPDATE ステートメントであっても、 はターゲットの LOB 列 AWS DMS を更新します。 CDC 中、 はプライマリキーを含むテーブルでのみ CLOB データ型 AWS DMS をサポートします。
NCHAR	WSTRING
NVARCHAR (長さ)	WSTRING

SQL Server のデータ型	AWS DMS データ型
NVARCHAR (最大)	NCLOB NTEXT このデータ型を で使用するには AWS DMS、特定のタスクで SupportLobs の使用を有効にする必要があります。Lob サポートの有効化に関する詳細については、 AWS DMS タスクでのソースデータベースの LOB サポートの設定 をご参照ください。 SQL Server テーブルの場合、SQL Server の LOB 列の値を変更しない UPDATE ステートメントであっても、 はターゲットの LOB 列 AWS DMS を更新します。 CDC 中、 はプライマリキーを含むテーブルでのみ CLOB データ型 AWS DMS をサポートします。
BINARY	BYTES
VARBINARY	BYTES

SQL Server のデータ型	AWS DMS データ型
VARBINARY (最大)	BLOB IMAGE SQL Server テーブルの場合、SQL Server の LOB 列の値を変更しない UPDATE ステートメントであっても、はターゲットの LOB 列 AWS DMS を更新します。 このデータ型を で使用するには AWS DMS、特定のタスクで BLOB データ型の使用を有効にする必要があります。 AWS DMS は、プライマリキーを含むテーブルでのみ BLOB データ型をサポートします。
TIMESTAMP	BYTES
UNIQUEIDENTIFIER	STRING
HIERARCHYID	SQL Server ターゲットエンドポイントにレプリケートする場合は、HIERARCHYID を使用します。 他のすべてのターゲットエンドポイントにレプリケートする場合は、WSTRING (250) を使用します。

SQL Server のデータ型	AWS DMS データ型
XML	NCLOB SQL Server テーブルの場合、SQL Server の LOB 列の値を変更しない UPDATE ステートメントであっても、 はターゲットの LOB 列 AWS DMS を更新します。 このデータ型を で使用するには AWS DMS、特定のタスクで NCLOB データ型の使用を有効にする必要があります。 CDC 中、 はプライマリキーを含むテーブルでのみ NCLOB データ型 AWS DMS をサポートします。
GEOMETRY	このデータ型をサポートするターゲットエンドポイントにレプリケートする場合は、GEOMETRY を使用します。 このデータ型をサポートしないターゲットエンドポイントにレプリケートする場合は、CLOB を使用します。
GEOGRAPHY	このデータ型をサポートするターゲットエンドポイントにレプリケートする場合は、GEOGRAPHY を使用します。 このデータ型をサポートしないターゲットエンドポイントにレプリケートする場合は、CLOB を使用します。

AWS DMS は、次のデータ型のフィールドを含むテーブルをサポートしていません。

- CURSOR
- SQL_VARIANT
- TABLE

Note

ユーザー定義のデータ型は、基本型に従ってサポートされます。たとえば、DATETIME をベースとするユーザー定義のデータ型は DATETIME データ型として扱われます。

SQL Server からの継続的なレプリケーションのデータ変更をキャプチャする

このトピックでは、SQL Server ソースで CDC レプリケーションを設定する方法について説明します。

トピック

- [オンプレミスまたは Amazon EC2 上のセルフマネージド型 SQL Server のデータ変更のキャプチャ](#)
- [Cloud SQL Server DB インスタンスでの継続的なレプリケーションのセットアップ](#)

オンプレミスまたは Amazon EC2 上のセルフマネージド型 SQL Server のデータ変更のキャプチャ

Microsoft SQL Server ソースデータベースからの変更をキャプチャするには、データベースが完全バックアップ用に構成されていることを確認してください。データベースをフルリカバリモードまたは一括ログモードで構成します。

セルフマネージド SQL Server ソースの場合、は以下 AWS DMS を使用します。

MS レプリケーション

プライマリ キーを持たないテーブルの変更をキャプチャします。ソース SQL Server インスタンスの AWS DMS エンドポイントユーザーに sysadmin 権限を付与することで、これを自動的に設定できます。または、このセクションの手順に従ってソースを準備し、AWS DMS エンドポイントの sysadmin 権限を持たないユーザーを使用できます。

MS-CDC

プライマリ キーを持たないテーブルの変更をキャプチャします。MS-CDC は、すべてのテーブルのデータベースレベルで個別に有効にします。

継続的なレプリケーション (CDC) に SQL Server データベースをセットアップする場合、次のいずれかの操作を実行できます：

- sysadmin ロールを使用する継続的なレプリケーションをセットアップします
- sysadmin ロールを使用しない継続的なレプリケーションをセットアップします。

Note

次のスクリプトを使用して、プライマリキーまたは一意のキーのないすべてのテーブルを検索できます。

```
USE [DBname]
SELECT SCHEMA_NAME(schema_id) AS schema_name, name AS table_name
FROM sys.tables
WHERE OBJECTPROPERTY(object_id, 'TableHasPrimaryKey') = 0
      AND OBJECTPROPERTY(object_id, 'TableHasUniqueCnst') = 0
ORDER BY schema_name, table_name;
```

セルフマネージド型 SQL Server での継続的なレプリケーションのセットアップ

このセクションには、sysadmin ロールを使用する場合と使用しない場合の、セルフマネージド型 SQL Server での継続的なレプリケーションの設定に関する情報が記載されています。

トピック

- [セルフマネージド型 SQL Server での継続的なレプリケーションのセットアップ: sysadmin ロールを使用](#)
- [スタンドアロン SQL Server での継続的なレプリケーションのセットアップ: sysadmin ロールなし](#)
- [可用性グループ環境の SQL Server での継続的なレプリケーションのセットアップ: sysadmin ロールなし](#)

セルフマネージド型 SQL Server での継続的なレプリケーションのセットアップ: sysadmin ロールを使用

AWS DMS SQL Server の継続的なレプリケーションでは、プライマリキーを持つテーブルにはネイティブ SQL Server レプリケーションを使用し、プライマリキーを持たないテーブルには変更データキャプチャ (CDC) を使用します。

継続的なレプリケーションを設定する前に、「[SQL Server のソースからの継続的なレプリケーション \(CDC\) を使用するための前提条件](#)」をご参照ください。

プライマリキーを持つテーブルの場合、AWS DMS は通常、ソースで必要なアーティファクトを設定できます。ただし、セルフ管理 SQL Server ソース インスタンスの場合、最初に、SQL Server のディストリビューションを手動で設定する必要があります。これを行うと、sysadmin アクセス許可を持つ AWS DMS ソースユーザーは、プライマリキーを持つテーブルのパブリケーションを自動的に作成できます。

ディストリビューションがすでに設定されているかどうかを確認するには、以下のコマンドを実行します。

```
sp_get_distributor
```

列ディストリビューションの結果が NULL の場合、ディストリビューションは設定されていません。ディストリビューションを設定するには、次の手順を使用します。

ディストリビューションを設定するには

1. SQL Server Management Studio (SSMS) ツールを使用して SQL Server ソースデータベースに接続します。
2. [Replication] (レプリケーション) フォルダのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[Configure Distribution] (ディストリビューション設定) を選択します。ディストリビューションの構成ウィザードが開きます。
3. ウィザードに従ってデフォルト値を入力し、ディストリビューションを作成します。

CDC をセットアップするには

AWS DMS バージョン 3.4.7 以降では、読み取り専用レプリカを使用していない場合、データベースとすべてのテーブルの MS CDC を自動的に設定できます。この機能を使用するには、SetUpMsCdcForTables ECA を true に設定します。ECA の詳細については、「[エンドポイント設定](#)」を参照してください。

3.4.7 より AWS DMS 前のバージョン、またはソースとしての読み取り専用レプリカの場合は、次の手順を実行します。

1. プライマリ キーがないテーブルの場合、データベースの MS-CDC をセットアップします。そのためには、sysadmin ロールが割り当てられたアカウントを使用し、次のコマンドを実行します。

```
use [DBname]
```

```
EXEC sys.sp_cdc_enable_db
```

- 次に、ソーステーブルごとに MS-CDC を設定します。一意キーはあるがプライマリ キーがないテーブルごとに、次のクエリを実行して MS-CDC を設定します。

```
exec sys.sp_cdc_enable_table
@source_schema = N'schema_name',
@source_name = N'table_name',
@index_name = N'unique_index_name',
@role_name = NULL,
@supports_net_changes = 1
GO
```

- プライマリ キーと一意キーの両方がないテーブルごとに、次のクエリを実行して MS-CDC を設定します。

```
exec sys.sp_cdc_enable_table
@source_schema = N'schema_name',
@source_name = N'table_name',
@role_name = NULL
GO
```

特定のテーブルの MS-CDC をセットアップする方法の詳細については、[SQL Server のドキュメント](#)をご参照ください。

スタンドアロン SQL Server での継続的なレプリケーションのセットアップ: sysadmin ロールなし

このセクションでは、ユーザーアカウントで sysadmin アクセス権限を必要としないスタンドアロン SQL Server データベースソースの継続的なレプリケーションをセットアップする方法について説明します。

Note

このセクションのステップを実行すると、システム管理者以外の DMS ユーザーには、以下を実行するアクセス許可が付与されます。

- オンライントランザクションログファイルからの変更の読み取り
- トランザクションログのバックアップファイルから変更を読み取るためのディスクアクセス
- DMS が使用するパブリケーションの追加または変更

- パブリケーションへの記事の追加

1. [SQL Server からの継続的なレプリケーションのデータ変更をキャプチャする](#) の説明に従って、レプリケーション向けに Microsoft SQL Server をセットアップします。
2. ソースデータベースで MS-REPLICATION を有効にします。これは手動で実行すること、sysadmin ユーザーとしてタスクを 1 回実行することによっても行うことができます。
3. 次のスクリプトを使用して、ソースデータベースに awsdms スキーマを作成します。

```
use master
go
create schema awsdms
go

-- Create the table valued function [awsdms].[split_partition_list] on the Master
database, as follows:
USE [master]
GO

set ansi_nulls on
go

set quoted_identifier on
go

if (object_id('[awsdms].[split_partition_list]','TF')) is not null

drop function [awsdms].[split_partition_list];

go

create function [awsdms].[split_partition_list]

(

@plist varchar(8000), --A delimited list of partitions

@dlim nvarchar(1) --Delimiting character

)
```

```
returns @partitionsTable table --Table holding the BIGINT values of the string
    fragments

(
    pid bigint primary key
)

as

begin

declare @partition_id bigint;

declare @dml_pos integer;

declare @dml_len integer;

set @dml_len = len(@dml);

while (charindex(@dml,@plist)>0)

begin

set @dml_pos = charindex(@dml,@plist);

set @partition_id = cast( ltrim(rtrim(substring(@plist,1,@dml_pos-1))) as bigint);

insert into @partitionsTable (pid) values (@partition_id)

set @plist = substring(@plist,@dml_pos+@dml_len,len(@plist));

end

set @partition_id = cast (ltrim(rtrim(@plist)) as bigint);

insert into @partitionsTable (pid) values ( @partition_id );

return

end
```

```
G0
```

4. 次のスクリプトを使用して Master データベースに [awsdms].[rtm_dump_dblog] プロシージャを作成します。

```
use [MASTER]

go

if (object_id('[awsdms].[rtm_dump_dblog]','P')) is not null drop procedure
[awsdms].[rtm_dump_dblog];
go

set ansi_nulls on
go

set quoted_identifier on
GO

CREATE procedure [awsdms].[rtm_dump_dblog]

(
    @start_lsn varchar(32),
    @seqno integer,
    @filename varchar(260),
    @partition_list varchar(8000), -- A comma delimited list: P1,P2,... Pn
    @programmed_filtering integer,
    @minPartition bigint,
    @maxPartition bigint
)
as begin
```

```
declare @start_lsn_cmp varchar(32); -- Stands against the GT comparator

SET NOCOUNT ON -- - Disable "rows affected display"

set @start_lsn_cmp = @start_lsn;

if (@start_lsn_cmp) is null

set @start_lsn_cmp = '00000000:00000000:0000';

if (@partition_list is null)

begin

RAISERROR ('Null partition list waspassed',16,1);

return

end

if (@start_lsn) is not null

set @start_lsn = '0x'+@start_lsn;

if (@programmed_filtering=0)


SELECT

[Current LSN],

[operation],

[Context],

[Transaction ID],

[Transaction Name],

[Begin Time],

[End Time],
```

```
[Flag Bits],

[PartitionID],

[Page ID],

[Slot ID],

[RowLog Contents 0],

[Log Record],

[RowLog Contents 1]

FROM

fn_dump_dblog (

@start_lsn, NULL, N'DISK', @seqno, @filename,

default, default, default, default, default, default, default,

default, default, default, default, default, default, default,

default, default, default, default, default, default, default,

default, default, default, default, default, default, default,

default, default, default, default, default, default, default,

default, default, default, default, default, default, default,

default, default, default, default, default, default, default,

default, default, default, default, default, default, default,

default, default, default, default, default, default, default)

where [Current LSN] collate SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS > @start_lsn_cmp collate

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

and
```

```
(  
  
  ( [operation] in ('LOP_BEGIN_XACT','LOP_COMMIT_XACT','LOP_ABORT_XACT') )  
  
  or  
  
  ( [operation] in ('LOP_INSERT_ROWS','LOP_DELETE_ROWS','LOP_MODIFY_ROW')  
  
  and  
  
  ( ( [context] in ('LCX_HEAP','LCX_CLUSTERED','LCX_MARK_AS_GHOST') ) or ([context] =  
    'LCX_TEXT_MIX' and (datalength([RowLog Contents 0]) in (0,1))))  
  
  and [PartitionID] in ( select * from master.awsdfs.split_partition_list  
    (@partition_list,', '))  
  
  )  
  
  or  
  
  ([operation] = 'LOP_HOBT_DDL')  
  
  )  
  
else  
  
SELECT  
  
  [Current LSN],  
  
  [operation],  
  
  [Context],  
  
  [Transaction ID],  
  
  [Transaction Name],  
  
  [Begin Time],  
  
  [End Time],
```



```
[Flag Bits],

[PartitionID],

[Page ID],

[Slot ID],

[RowLog Contents 0],

[Log Record],

[RowLog Contents 1] -- After Image

FROM

fn_dump_dblog (

@start_lsn, NULL, N'DISK', @seqno, @filename,

default, default, default, default, default, default, default,

default, default, default, default, default, default, default,

default, default, default, default, default, default, default,

default, default, default, default, default, default, default,

default, default, default, default, default, default, default,

default, default, default, default, default, default, default,

default, default, default, default, default, default, default,

default, default, default, default, default, default, default,

default, default, default, default, default, default, default)

where [Current LSN] collate SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS > @start_lsn_cmp collate

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

and

(
```

```
( [operation] in ('LOP_BEGIN_XACT','LOP_COMMIT_XACT','LOP_ABORT_XACT') )  
  
or  
  
( [operation] in ('LOP_INSERT_ROWS','LOP_DELETE_ROWS','LOP_MODIFY_ROW')  
  
and  
  
( ( [context] in ('LCX_HEAP','LCX_CLUSTERED','LCX_MARK_AS_GHOST') ) or ([context] =  
'LCX_TEXT_MIX' and (datalength([RowLog Contents 0]) in (0,1))))  
  
and ([PartitionID] is not null) and ([PartitionID] >= @minPartition and  
[PartitionID]<=@maxPartition)  
  
)  
  
or  
  
([operation] = 'LOP_HOBT_DDL')  
  
)  
  
  
SET NOCOUNT OFF -- Re-enable "rows affected display"  
  
end  
  
GO
```

5. 次のスクリプトを使用して、Master データベースに証明書を作成します。

```
Use [master]  
Go  
  
CREATE CERTIFICATE [awsdms_rtm_dump_dblog_cert] ENCRYPTION BY PASSWORD =  
N'@5trongpassword'  
  
WITH SUBJECT = N'Certificate for FN_DUMP_DBLOG Permissions';
```

6. 次のスクリプトを使用して、証明書からログインを作成します。

```
Use [master]
Go

CREATE LOGIN awsdms_rtm_dump_dblog_login FROM CERTIFICATE
[awsdms_rtm_dump_dblog_cert];
```

7. 次のスクリプトを使用して、ログインを sysadmin サーバーロールに追加します。

```
ALTER SERVER ROLE [sysadmin] ADD MEMBER [awsdms_rtm_dump_dblog_login];
```

8. 次のスクリプトを使用して、証明書を使って署名を [master].[awsdms].[rtm_dump_dblog] に追加します。

```
Use [master]
GO
ADD SIGNATURE
TO [master].[awsdms].[rtm_dump_dblog] BY CERTIFICATE [awsdms_rtm_dump_dblog_cert]
WITH PASSWORD = '@5trongpassword';
```

 Note

ストアードプロシージャを再作成する場合は、署名を再度追加する必要があります。

9. 次のスクリプトを使用して、マスターデータベースに [awsdms].[rtm_position_1st_timestamp] を作成します。

```
use [master]
if object_id('[awsdms].[rtm_position_1st_timestamp]','P') is not null
DROP PROCEDURE [awsdms].[rtm_position_1st_timestamp];
go
create procedure [awsdms].[rtm_position_1st_timestamp]
(
    @dbname                sysname,          -- Database name
    @seqno                 integer,          -- Backup set sequence/position number
within file
    @filename              varchar(260),    -- The backup filename
    @1stTimeStamp          varchar(40)      -- The timestamp to position by
)
as begin
```

```

SET NOCOUNT ON          -- Disable "rows affected display"

declare @firstMatching table
(
  cLsn varchar(32),
  bTim datetime
)

declare @sql nvarchar(4000)
declare @nl          char(2)
declare @tb          char(2)
declare @fnameVar    nvarchar(254) = 'NULL'

set @nl = char(10); -- New line
set @tb = char(9)   -- Tab separator

if (@filename is not null)
  set @fnameVar = '''+@filename +''''

set @sql='use ['+@dbname+'];'+@nl+
'select top 1 [Current LSN],[Begin Time]'+@nl+
'FROM fn_dump_dblog (NULL, NULL, NULL, '+ cast(@seqno as varchar(10))+','+
@fnameVar+', '+@nl+
@tb+'default, default, default, default, default, default, default,'+@nl+
@tb+'default, default, default, default, default, default, default,'+@nl+
@tb+'default, default, default, default, default, default, default,'+@nl+
@tb+'default, default, default, default, default, default, default,'+@nl+
@tb+'default, default, default, default, default, default, default,'+@nl+
@tb+'default, default, default, default, default, default, default,'+@nl+
@tb+'default, default, default, default, default, default, default,'+@nl+
@tb+'default, default, default, default, default, default, default,'+@nl+
@tb+'default, default, default, default, default, default, default,'+@nl+
'where operation=''LOP_BEGIN_XACT''' +@nl+
'and [Begin Time]>= cast(''+'''+@1stTimeStamp+'''+ as datetime)'+@nl

--print @sql
delete from @firstMatching
insert into @firstMatching exec sp_executesql @sql      -- Get them all

select top 1 cLsn as [matching LSN],convert(varchar,bTim,121) as [matching
Timestamp] from @firstMatching;

SET NOCOUNT OFF          -- Re-enable "rows affected display"

```

```
end  
GO
```

10. 次のスクリプトを使用して、Master データベースに証明書を作成します。

```
Use [master]  
Go  
CREATE CERTIFICATE [awsdms_rtm_position_1st_timestamp_cert]  
ENCRYPTION BY PASSWORD = '@5trongpassword'  
WITH SUBJECT = N'Certificate for FN_POSITION_1st_TIMESTAMP Permissions';
```

11. 次のスクリプトを使用して、証明書からログインを作成します。

```
Use [master]  
Go  
CREATE LOGIN awsdms_rtm_position_1st_timestamp_login FROM CERTIFICATE  
[awsdms_rtm_position_1st_timestamp_cert];
```

12. 次のスクリプトを使用して、sysadmin ロールにログインを追加します。

```
ALTER SERVER ROLE [sysadmin] ADD MEMBER [awsdms_rtm_position_1st_timestamp_login];
```

13. 次のスクリプトに従い、証明書を使用して [master].[awsdms].[rtm_position_1st_timestamp] に署名を追加します。

```
Use [master]  
GO  
ADD SIGNATURE  
TO [master].[awsdms].[rtm_position_1st_timestamp]  
BY CERTIFICATE [awsdms_rtm_position_1st_timestamp_cert]  
WITH PASSWORD = '@5trongpassword';
```

14. 次のスクリプトを使用して、新しいストアプロシージャへの実行アクセス権を DMS ユーザーに付与します。

```
use master  
go  
GRANT execute on [awsdms].[rtm_position_1st_timestamp] to dms_user;
```

15. 次の各データベースに、次の権限とロールを持つユーザーを作成します。

Note

dmsnosysadmin ユーザーアカウントは、各レプリカで同じ SID を使用して作成する必要があります。次の SQL クエリは、各レプリカの dmsnosysadmin アカウントの SID 値を確認するのに役立ちます。ユーザー作成の詳細については、「[Microsoft SQL Server ドキュメント](#)」の「[CREATE USER \(Transact-SQL\)](#)」を参照してください。Azure SQL Database の SQL ユーザーアカウントの作成の詳細については、「[アクティブな地理的レプリケーション](#)」を参照してください。

```
use master
go
grant select on sys.fn_dblog to [DMS_user]
grant view any definition to [DMS_user]
grant view server state to [DMS_user]--(should be granted to the login).
grant execute on sp_repldone to [DMS_user]
grant execute on sp_replincrementlsn to [DMS_user]
grant execute on sp_addpublication to [DMS_user]
grant execute on sp_addarticle to [DMS_user]
grant execute on sp_articlefilter to [DMS_user]
grant select on [awsdms].[split_partition_list] to [DMS_user]
grant execute on [awsdms].[rtm_dump_dblog] to [DMS_user]
```

```
use msdb
go
grant select on msdb.dbo.backupset to self_managed_user
grant select on msdb.dbo.backupmediafamily to self_managed_user
grant select on msdb.dbo.backupfile to self_managed_user
```

ソースデータベースで次のスクリプトを実行します。

```
use Source_DB
Go
EXEC sp_addrolemember N'db_owner', N'DMS_user'
```

16. 最後に、追加の接続属性 (ECA) をソースの SQL Server エンドポイントに追加します。

```
enableNonSysadminWrapper=true;
```

可用性グループ環境の SQL Server での継続的なレプリケーションのセットアップ: sysadmin ロールなし

このセクションでは、ユーザーアカウントに sysadmin 権限を必要としない可用性グループ環境で、SQL Server データベースソースの継続的なレプリケーションをセットアップする方法について説明します。

 Note

このセクションのステップを実行すると、システム管理者以外の DMS ユーザーには、以下を実行するアクセス許可が付与されます。

- オンライントランザクションログファイルからの変更の読み取り
- トランザクションログのバックアップファイルから変更を読み取るためのディスクアクセス
- DMS が使用するパブリケーションの追加または変更
- パブリケーションへの記事の追加

可用性グループ環境で sysadmin ユーザーを使用せずに継続的なレプリケーションをセットアップするには

1. [SQL Server からの継続的なレプリケーションのデータ変更をキャプチャする](#) の説明に従って、レプリケーション向けに Microsoft SQL Server をセットアップします。
2. ソースデータベースで MS-REPLICATION を有効にします。これは手動で実行すること、sysadmin ユーザーを使用してタスクを 1 回実行することによっても行うことができます。

 Note

MS-REPLICATION ディストリビューターをローカルとして設定するか、関連するリンクサーバーを経由して sysadmin 以外のユーザーがアクセスできるように設定する必要があります。

3. [Exclusively use sp_repldone within a single task] エンドポイントオプションが有効になっている場合は、MS-REPLICATION Log Reader ジョブは停止します。
4. 各レプリカで次のステップを実行します。
 1. master データベースに [awsdms] [awsdms] スキーマを作成します。

```
CREATE SCHEMA [awsdms]
```

2. Masterデータベースに [awsdms].[split_partition_list] テーブル値関数を作成します。

```
USE [master]
GO

SET ansi_nulls on
GO

SET quoted_identifier on
GO

IF (object_id('[awsdms].[split_partition_list]','TF')) is not null
    DROP FUNCTION [awsdms].[split_partition_list];
GO

CREATE FUNCTION [awsdms].[split_partition_list]
(
    @plist varchar(8000),    --A delimited list of partitions
    @dlm nvarchar(1)        --Delimiting character
)
RETURNS @partitionsTable table --Table holding the BIGINT values of the string
    fragments
(
    pid bigint primary key
)
AS
BEGIN
    DECLARE @partition_id bigint;
    DECLARE @dlm_pos integer;
    DECLARE @dlm_len integer;
    SET @dlm_len = len(@dlm);
    WHILE (charindex(@dlm,@plist)>0)
    BEGIN
        SET @dlm_pos = charindex(@dlm,@plist);
        SET @partition_id = cast( ltrim(rtrim(substring(@plist,1,@dlm_pos-1))) as
            bigint);
        INSERT into @partitionsTable (pid) values (@partition_id)
        SET @plist = substring(@plist,@dlm_pos+@dlm_len,len(@plist));
    END
```



```
SET @partition_id = cast (ltrim(rtrim(@plist)) as bigint);
INSERT into @partitionsTable (pid) values ( @partition_id );
RETURN
END
GO
```

3. Masterデータベースに [awsdms].[rtm_dump_dblog] プロシージャを作成します。

```
USE [MASTER]
GO

IF (object_id('[awsdms].[rtm_dump_dblog]','P')) is not null
    DROP PROCEDURE [awsdms].[rtm_dump_dblog];
GO

SET ansi_nulls on
GO

SET quoted_identifier on
GO

CREATE PROCEDURE [awsdms].[rtm_dump_dblog]
(
    @start_lsn          varchar(32),
    @seqno              integer,
    @filename           varchar(260),
    @partition_list     varchar(8000), -- A comma delimited list: P1,P2,... Pn
    @programmed_filtering integer,
    @minPartition       bigint,
    @maxPartition       bigint
)
AS
BEGIN

    DECLARE @start_lsn_cmp varchar(32); -- Stands against the GT comparator

    SET NOCOUNT ON -- Disable "rows affected display"

    SET @start_lsn_cmp = @start_lsn;
    IF (@start_lsn_cmp) is null
        SET @start_lsn_cmp = '00000000:00000000:0000';

    IF (@partition_list is null)
        BEGIN
```

```

        RAISERROR ('Null partition list was passed',16,1);
        return
        --set @partition_list = '0,';      -- A dummy which is never matched
    END

IF (@start_lsn) is not null
    SET @start_lsn = '0x'+@start_lsn;

IF (@programmed_filtering=0)
    SELECT
        [Current LSN],
        [operation],
        [Context],
        [Transaction ID],
        [Transaction Name],
        [Begin Time],
        [End Time],
        [Flag Bits],
        [PartitionID],
        [Page ID],
        [Slot ID],
        [RowLog Contents 0],
        [Log Record],
        [RowLog Contents 1] -- After Image
    FROM
        fn_dump_dblog (
            @start_lsn, NULL, N'DISK', @seqno, @filename,
            default, default, default, default, default, default, default, default,
            default, default, default, default, default, default, default, default,
            default, default, default, default, default, default, default, default,
            default, default, default, default, default, default, default, default,
            default, default, default, default, default, default, default, default,
            default, default, default, default, default, default, default, default,
            default, default, default, default, default, default, default, default,
            default, default, default, default, default, default, default, default)
    WHERE
        [Current LSN] collate SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS > @start_lsn_cmp collate
        SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS -- This aims for implementing FN_DBLOG based on GT
        comparator.
        AND
        (
            ( [operation] in ('LOP_BEGIN_XACT','LOP_COMMIT_XACT','LOP_ABORT_XACT') )
            OR

```

```

        ( [operation] in ('LOP_INSERT_ROWS','LOP_DELETE_ROWS','LOP_MODIFY_ROW')
          AND
          ( ( [context] in ('LCX_HEAP','LCX_CLUSTERED','LCX_MARK_AS_GHOST') )
or ([context] = 'LCX_TEXT_MIX') )
          AND
          [PartitionID] in ( select * from master.awsdfs.split_partition_list
(@partition_list,',') )
        )
    OR
    ([operation] = 'LOP_HOBT_DDL')
)
ELSE
    SELECT
        [Current LSN],
        [operation],
        [Context],
        [Transaction ID],
        [Transaction Name],
        [Begin Time],
        [End Time],
        [Flag Bits],
        [PartitionID],
        [Page ID],
        [Slot ID],
        [RowLog Contents 0],
        [Log Record],
        [RowLog Contents 1] -- After Image
    FROM
        fn_dump_dblog (
            @start_lsn, NULL, N'DISK', @seqno, @filename,
            default, default, default, default, default, default, default, default,
            default, default, default, default, default, default, default, default,
            default, default, default, default, default, default, default, default,
            default, default, default, default, default, default, default, default,
            default, default, default, default, default, default, default, default,
            default, default, default, default, default, default, default, default,
            default, default, default, default, default, default, default, default,
            default, default, default, default, default, default, default, default)
        WHERE [Current LSN] collate SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS > @start_lsn_cmp
        collate SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS -- This aims for implementing FN_DBLOG
        based on GT comparator.
    AND
    (

```

```

        ( [operation] in ('LOP_BEGIN_XACT','LOP_COMMIT_XACT','LOP_ABORT_XACT') )
    OR
        ( [operation] in ('LOP_INSERT_ROWS','LOP_DELETE_ROWS','LOP_MODIFY_ROW')
        AND
            ( ( [context] in ('LCX_HEAP','LCX_CLUSTERED','LCX_MARK_AS_GHOST') )
        or ([context] = 'LCX_TEXT_MIX') )
            AND ([PartitionID] is not null) and ([PartitionID] >= @minPartition and
            [PartitionID]<=@maxPartition)
        )
    OR
        ([operation] = 'LOP_HOBT_DDL')
    )
    SET NOCOUNT OFF -- Re-enable "rows affected display"
END
GO

```

4. Master データベースに次のとおり証明書を作成します。

```

USE [master]
GO
CREATE CERTIFICATE [awsdms_rtm_dump_dblog_cert]
    ENCRYPTION BY PASSWORD = N'@hardpassword1'
    WITH SUBJECT = N'Certificate for FN_DUMP_DBLOG Permissions'

```

5. CSR から次のとおり証明書を作成します。

```

USE [master]
GO
CREATE LOGIN awsdms_rtm_dump_dblog_login FROM CERTIFICATE
    [awsdms_rtm_dump_dblog_cert];

```

6. sysadmin サーバーロールにログイン情報を追加します。

```

ALTER SERVER ROLE [sysadmin] ADD MEMBER [awsdms_rtm_dump_dblog_login];

```

7. この証明書を使用して署名を [master].[awsdms].[rtm_dump_dblog] プロシージャに追加します。

```

USE [master]
GO

ADD SIGNATURE
    TO [master].[awsdms].[rtm_dump_dblog]

```

```

BY CERTIFICATE [awsdms_rtm_dump_dblog_cert]
WITH PASSWORD = '@hardpassword1';

```

Note

ストアードプロシージャを再作成する場合は、署名を再度追加する必要があります。

- Masterデータベースに [awsdms].[rtm_position_1st_timestamp] プロシージャを作成します。

```

USE [master]
IF object_id('[awsdms].[rtm_position_1st_timestamp]','P') is not null
    DROP PROCEDURE [awsdms].[rtm_position_1st_timestamp];
GO
CREATE PROCEDURE [awsdms].[rtm_position_1st_timestamp]
(
    @dbname                sysname,          -- Database name
    @seqno                 integer,          -- Backup set sequence/position number
    within file
    @filename               varchar(260),    -- The backup filename
    @1stTimeStamp           varchar(40)      -- The timestamp to position by
)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON          -- Disable "rows affected display"

    DECLARE @firstMatching table
    (
        clsn varchar(32),
        bTim datetime
    )
    DECLARE @sql nvarchar(4000)
    DECLARE @nl          char(2)
    DECLARE @tb          char(2)
    DECLARE @fnameVar    sysname = 'NULL'

    SET @nl = char(10); -- New line
    SET @tb = char(9)   -- Tab separator

    IF (@filename is not null)
        SET @fnameVar = '''+@filename +'''
    SET @filename = '''+@filename +'''

```

```

SET @sql='use [' + @dbname + '];' + @nl +
'SELECT TOP 1 [Current LSN],[Begin Time]' + @nl +
'FROM fn_dump_dblog (NULL, NULL, NULL, ' + cast(@seqno as varchar(10)) + ', ' +
@filename + ', ' + @nl +
@tb + 'default, default, default, default, default, default, default, default, ' + @nl +
@tb + 'default, default, default, default, default, default, default, default, ' + @nl +
@tb + 'default, default, default, default, default, default, default, default, ' + @nl +
@tb + 'default, default, default, default, default, default, default, default, ' + @nl +
@tb + 'default, default, default, default, default, default, default, default, ' + @nl +
@tb + 'default, default, default, default, default, default, default, default, ' + @nl +
@tb + 'default, default, default, default, default, default, default, default, ' + @nl +
@tb + 'default, default, default, default, default, default, default, default)' + @nl +
'WHERE operation=' + 'LOP_BEGIN_XACT' + ' ' + @nl +
'AND [Begin Time] >= cast(' + ' ' + @lstTimeStamp + ' ' + ' as datetime)' + @nl

--print @sql
DELETE FROM @firstMatching
INSERT INTO @firstMatching exec sp_executesql @sql      -- Get them all
SELECT TOP 1 cLsn as [matching LSN], convert(varchar, bTim, 121) AS [matching
Timestamp] FROM @firstMatching;

SET NOCOUNT OFF      -- Re-enable "rows affected display"

END
GO

```

9. Master データベースに次のとおり証明書を作成します。

```

USE [master]
GO
CREATE CERTIFICATE [awsdms_rtm_position_1st_timestamp_cert]
    ENCRYPTION BY PASSWORD = N'@hardpassword1'
    WITH SUBJECT = N'Certificate for FN_POSITION_1st_TIMESTAMP Permissions';

```

10.CSR から次のとおり証明書を作成します。

```

USE [master]
GO
CREATE LOGIN awsdms_rtm_position_1st_timestamp_login FROM CERTIFICATE
    [awsdms_rtm_position_1st_timestamp_cert];

```

11.sysadmin サーバーロールにログイン情報を追加します。

```
ALTER SERVER ROLE [sysadmin] ADD MEMBER  
[awsdms_rtm_position_1st_timestamp_login];
```

- 12.この証明書を使用して、署名を [master].[awsdms].[rtm_position_1st_timestamp] プロシージャに追加します。

```
USE [master]  
GO  
ADD SIGNATURE  
TO [master].[awsdms].[rtm_position_1st_timestamp]  
BY CERTIFICATE [awsdms_rtm_position_1st_timestamp_cert]  
WITH PASSWORD = '@hardpassword1';
```

 Note

ストアプロシージャを再作成する場合は、署名を再度追加する必要があります。

- 13次の各データベースに次のアクセス権限またはロールを持つユーザーを作成します。

 Note

dmsnosysadmin ユーザーアカウントは、各レプリカで同じ SID を使用して作成する必要があります。次の SQL クエリは、各レプリカの dmsnosysadmin アカウントの SID 値を確認するのに役立ちます。ユーザー作成の詳細については、「[Microsoft SQL Server ドキュメント](#)」の「[CREATE USER \(Transact-SQL\)](#)」を参照してください。Azure SQL Database の SQL ユーザーアカウントの作成の詳細については、「[アクティブな地理的レプリケーション](#)」を参照してください。

```
SELECT @@servername servername, name, sid, create_date, modify_date  
FROM sys.server_principals  
WHERE name = 'dmsnosysadmin';
```

- 14.各レプリカの master データベースに対するアクセス権限を付与します。

```
USE master  
GO
```

```
GRANT select on sys.fn_dblog to dmsnosysadmin;  
GRANT view any definition to dmsnosysadmin;  
GRANT view server state to dmsnosysadmin -- (should be granted to the login).  
GRANT execute on sp_repldone to dmsnosysadmin;  
GRANT execute on sp_replincrementlsn to dmsnosysadmin;  
GRANT execute on sp_addpublication to dmsnosysadmin;  
GRANT execute on sp_addarticle to dmsnosysadmin;  
GRANT execute on sp_articlefilter to dmsnosysadmin;  
GRANT select on [awsdms].[split_partition_list] to dmsnosysadmin;  
GRANT execute on [awsdms].[rtm_dump_dblog] to dmsnosysadmin;  
GRANT execute on [awsdms].[rtm_position_1st_timestamp] to dmsnosysadmin;
```

15.各レプリカの msdb データベースに対するアクセス権限を付与します。

```
USE msdb  
GO  
GRANT select on msdb.dbo.backupset TO self_managed_user  
GRANT select on msdb.dbo.backupmediafamily TO self_managed_user  
GRANT select on msdb.dbo.backupfile TO self_managed_user
```

16.db_owner ロールをソースデータベースの dmsnosysadmin に追加します。データベースは同期しているため、プライマリレプリカにのみロールを追加します。

```
use <source DB>  
GO  
EXEC sp_addrolemember N'db_owner', N'dmsnosysadmin'
```

Cloud SQL Server DB インスタンスでの継続的なレプリケーションのセットアップ

このセクションでは、クラウドでホストされている SQL Server のデータベースインスタンスで CDC をセットアップする方法について説明します。クラウドでホストされる SQL Server インスタンスは、Amazon RDS for SQL Server、Azure SQL Managed Instance、またはその他のマネージド型 Cloud SQL Server インスタンス上で実行されるインスタンスです。各データベースタイプでの継続的なレプリケーションの制限については、「[SQL Server をのソースとして使用する場合の制限 AWS DMS](#)」を参照してください。

継続的なレプリケーションを設定する前に、[SQL Server のソースからの継続的なレプリケーション \(CDC\) を使用するための前提条件](#) をご参照ください。

セルフ管理 SQL Server ソースとは異なり、Amazon RDS for SQL Server では MS レプリケーションはサポートされません。したがって、AWS DMS では、プライマリキーの有無にかかわらず、テーブルに MS-CDC を使用する必要があります。

Amazon RDS は、ソース SQL Server インスタンスの継続的な変更に が AWS DMS 使用するレプリケーションアーティファクトを設定するための sysadmin 権限を付与しません。次の手順に従って、(管理ユーザーアクセス権限を使用して) Amazon RDS インスタンスの MS-CDC をオンにする必要があります。

Cloud SQL Server DB インスタンスで MS-CDC を有効にするには

1. 次のクエリのいずれかをデータベース レベルで実行します。

RDS for SQL Server DB インスタンスの場合は、次のクエリを使用します。

```
exec msdb.dbo.rds_cdc_enable_db 'DB_name'
```

Azure SQL マネージド DB インスタンスの場合は、次のクエリを使用します。

```
USE DB_name
GO
EXEC sys.sp_cdc_enable_db
GO
```

2. プライマリ キーがあるテーブルごとに、次のクエリを実行して MS-CDC を有効にします。

```
exec sys.sp_cdc_enable_table
@source_schema = N'schema_name',
@source_name = N'table_name',
@role_name = NULL,
@supports_net_changes = 1
GO
```

一意キーはあるがプライマリ キーがないテーブルごとに、次のクエリを実行して MS-CDC を有効にします。

```
exec sys.sp_cdc_enable_table
@source_schema = N'schema_name',
@source_name = N'table_name',
@index_name = N'unique_index_name',
@role_name = NULL,
```

```
@supports_net_changes = 1
GO
```

プライマリキーと一意キーの両方がないテーブルごとに、次のクエリを実行して MS-CDC を有効にします。

```
exec sys.sp_cdc_enable_table
@source_schema = N'schema_name',
@source_name = N'table_name',
@role_name = NULL
GO
```

3. 保持期間を設定します。

- DMS バージョン 3.5.3 以降を使用してレプリケートする RDS for SQL Server インスタンスの場合、保持期間がデフォルト値の 5 秒に設定されていることを確認します。DMS 3.5.2 以前から DMS 3.5.3 以降にアップグレードまたは移動する場合、新しいまたはアップグレードされたインスタンスでタスクが実行された後にポーリング間隔の値を変更します。以下のスクリプトでは、保持期間を 5 秒に設定しています。

```
use dbname
EXEC sys.sp_cdc_change_job @job_type = 'capture' ,@pollinginterval = 5
exec sp_cdc_stop_job 'capture'
exec sp_cdc_start_job 'capture'
```

- パラメータ @pollinginterval は秒単位で測定され、推奨値 86399 に設定されます。つまり、@pollinginterval = 86399 の場合、トランザクションログは 86,399 秒 (約 1 日) の変更を保持します。手順 `exec sp_cdc_start_job 'capture'` によって設定が開始されます。

Note

SQL Server の一部のバージョンでは、pollinginterval が 3599 秒以上に設定されている場合、値はデフォルトの 5 秒にリセットされます。この場合、T ログエントリ AWS DMS を読み取る前に、T ログエントリが消去されます。この既知の問題の影響を受ける SQL Server のバージョンを確認するには、「[このマイクロソフト KB 記事](#)」をご参照ください。

マルチ AZ で Amazon RDS を使用している場合は、フェイルオーバー時に適切な値を持つようにセカンダリも設定してください。

```
exec rdsadmin..rds_set_configuration 'cdc_capture_pollinginterval' , <5 or preferred value>
```

AWS DMS レプリケーションタスクが 1 時間以上停止しても保持期間を維持するには

 Note

DMS 3.5.3 以降を使用して RDS for SQL Server ソースをレプリケートする場合、以下の手順は必要ありません。

1. 次のコマンドを使用して、トランザクションログを切り捨てるジョブを停止します。

```
exec sp_cdc_stop_job 'capture'
```

2. AWS DMS コンソールでタスクを検索し、タスクを再開します。
3. [Monitoring] (モニタリング) タブを選択し、CDCLatencySource メトリクスを選択します。
4. CDCLatencySource メトリクスが 0 (ゼロ) に等しく、そのままの場合、次のコマンドを使用して、トランザクション ログ切り捨てジョブを再開します。

```
exec sp_cdc_start_job 'capture'
```

必ず SQL Server トランザクションログを切り捨てるジョブをスタートしてください。そうしないと、SQL Server インスタンスのストレージがいっぱいになる可能性があります。

RDS for SQL Server を のソースとして使用する場合の推奨設定 AWS DMS

AWS DMS 3.5.3 以降

 Note

RDS for SQL Server のログのバックアップ機能の初回リリースは、DMS バージョン 3.5.3 のリリース後に作成または変更されたエンドポイントに対して、デフォルトで有効になって

います。既存のエンドポイントに対してこの機能を使用するには、変更を加えずにエンドポイントを変更します。

AWS DMS バージョン 3.5.3 では、ログバックアップからの読み取りがサポートされています。DMS は、主にアクティブトランザクションログからの読み取りに依存してイベントをレプリケートします。DMS がアクティブなログから読み取れるようになる前にトランザクションがバックアップされた場合、タスクは RDS バックアップにオンデマンドでアクセスし、アクティブトランザクションログに追いつくまで後続のバックアップログから読み取ります。DMS がログのバックアップにアクセスできるようにするには、RDS 自動バックアップ保持期間を少なくとも 1 日に設定します。自動バックアップ保持期間の設定の詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[バックアップの保存期間](#)」を参照してください。

ログのバックアップにアクセスする DMS タスクは、RDS インスタンス上のストレージを利用します。タスクは、レプリケーションに必要なログのバックアップにのみアクセスすることに注意してください。Amazon RDS は、ダウンロードしたこれらのバックアップを数時間で削除します。この削除は、Amazon S3 に保持されている Amazon RDS バックアップや Amazon RDS RESTORE DATABASE 機能には影響しません。DMS を使用してレプリケートする予定の場合、RDS for SQL Server ソースに追加のストレージを割り当てることをお勧めします。必要なストレージ量を見積もる方法の 1 つは、DMS がレプリケーションを開始または再開するバックアップを特定し、RDS tlog backup メタデータ関数を使用して後続のすべてのバックアップのファイルサイズを合計することです。tlog backup 関数の詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[利用可能なトランザクションログのバックアップの一覧表示](#)」を参照してください。

または、Amazon RDS インスタンスの CloudWatch FreeStorageSpace メトリクスに基づいてストレージの自動スケーリングを有効にしたり、ストレージのスケーリングをトリガーしたりすることができます。

SQL Server インスタンスのストレージがいっぱいになる可能性があるため、トランザクションログのバックアップをあまりに遠すぎる時点から開始または再開しないことを強くお勧めします。このような場合は、フルロードを開始することをお勧めします。トランザクションログのバックアップからのレプリケートは、アクティブトランザクションログからの読み取りよりも遅くなります。詳細については、「[RDS for SQL Server のトランザクションログのバックアップ処理](#)」を参照してください。

ログのバックアップにアクセスするには、追加の権限が必要であることに注意してください。詳細については、「[クラウド SQL Server データベースからの継続的なレプリケーションのアクセス許可を](#)

[設定する](#)」の説明を参照してください。タスクのレプリケートを開始する前に、これらの権限が付与されていることを確認してください。

For AWS DMS 3.5.2 以下

Amazon RDS for SQL Server をソースとして使用する場合、MS-CDC キャプチャジョブはパラメータ `maxscans` と `maxtrans` に依存しています。このようなパラメータは、MS-CDC キャプチャがトランザクションログに対して実行するスキャンの最大数と、スキャンごとに処理されるトランザクション数を制御します。

データベースでは、トランザクション数が `maxtrans*maxscans` の場合、`polling_interval` 値を増やすとアクティブなトランザクションログレコードが蓄積されてしまう可能性があります。これにより、トランザクションログのサイズが増大する可能性があります。

AWS DMS は MS-CDC キャプチャジョブに依存しないことに注意してください。MS-CDC キャプチャジョブは、トランザクションログエントリを処理済みとしてマークします。これにより、トランザクションログのバックアップジョブはトランザクションログからエントリを削除できます。

トランザクションログのサイズと MS-CDC ジョブの正常な実行はモニタリングすることをお勧めします。MS-CDC ジョブが失敗すると、トランザクションログが過度に増加し、AWS DMS レプリケーションが失敗する可能性があります。MS-CDC キャプチャジョブのエラーは、ソースデータベースの `sys.dm_cdc_errors` 動的管理ビューを使用してモニタリングできます。トランザクションログのサイズのモニタリングには、`DBCC SQLPERF(LOGSPACE)` 管理コマンドを使用します。

MS-CDC によるトランザクション ログの増加に対処するには

1. データベース `Log Space Used %` の AWS DMS が からレプリケートされていることを確認し、継続的に増加していることを確認します。

```
DBCC SQLPERF(LOGSPACE)
```

2. トランザクションログのバックアッププロセスをブロックしている要因を特定します。

```
Select log_reuse_wait, log_reuse_wait_desc, name from sys.databases where name = db_name();
```

`log_reuse_wait_desc` 値が `REPLICATION` と等しい場合、ログバックアップの保持は MS-CDC のレイテンシーが原因です。

3. `maxtrans` と `maxscans` パラメータの値を増やして、キャプチャジョブが処理するイベント数を増やします。

```
EXEC sys.sp_cdc_change_job @job_type = 'capture' ,@maxtrans = 5000, @maxscans = 20
exec sp_cdc_stop_job 'capture'
exec sp_cdc_start_job 'capture'
```

この問題に対処するには、maxscans と の値を、ソースデータベースからレ AWS DMS プリケートするテーブルに対して生成されるイベントの平均数とmaxtrans*maxscans等しくmaxtransなるように設定します。

このようなパラメータを推奨値よりも高く設定すると、キャプチャジョブはトランザクションログ内のすべてのイベントを処理します。このようなパラメータを推奨値より低く設定すると、MS-CDC のレイテンシーが増加し、トランザクションログが増大します。

ワークロードの変化により生成されるイベントの数が増えるため、maxtrans と maxscans の適切な値を特定することが困難である場合があります。この場合、MS-CDC のレイテンシーのモニタリングを設定することをお勧めします。詳細については、SQL Server ドキュメントの「[プロセスを監視する](#)」を参照してください。その後、モニタリング結果に基づいてmaxtrans と maxscans を動的に設定します。

AWS DMS タスクを再開または続行するために必要なログシーケンス番号 (LSNs) がタスクで見つからない場合、タスクは失敗し、完全な再ロードが必要になることがあります。

Note

AWS DMS を使用して RDS for SQL Server ソースからデータをレプリケートする場合、Amazon RDS インスタンスの停止開始イベント後にレプリケーションを再開しようとするとエラーが発生することがあります。これは、SQL Server エージェントプロセスが停止または開始のイベントの後に再起動する際、キャプチャジョブプロセスを再起動するためです。これにより、MS-CDC のポーリング間隔がバイパスされます。

このため、MS-CDC キャプチャジョブ処理よりもトランザクションボリュームが低いデータベースでは、 が停止した場所から AWS DMS を再開する前に、データが処理またはレプリケートおよびバックアップとしてマークされ、次のエラーが発生する可能性があります。

```
[SOURCE_CAPTURE ]E: Failed to access LSN '0000dbd9:0006f9ad:0003' in
the backup log sets since BACKUP/LOG-s are not available. [1020465]
(sqlserver_endpoint_capture.c:764)
```

この問題を軽減するには、maxtrans と maxscans の値を上記の推奨のとおりを設定します。

のソースとしての Microsoft Azure SQL データベースの使用 AWS DMS

では AWS DMS、Microsoft Azure SQL Database を SQL Server と同じ方法でソースとして使用できます。は、オンプレミスまたは Amazon EC2 インスタンスで実行されている SQL Server でサポートされているデータベースバージョンのリストをソースとして AWS DMS サポートします。

詳細については、「[のソースとしての Microsoft SQL Server データベースの使用 AWS DMS](#)」を参照してください。

Note

AWS DMS は、Azure SQL Database での変更データキャプチャオペレーション (CDC) をサポートしていません。

のソースとしての Microsoft Azure SQL マネージドインスタンスの使用 AWS DMS

では AWS DMS、Microsoft Azure SQL Managed Instance をソースとして使用できます。これは、SQL Server AWS DMS がサポートするのとはほぼ同じ方法で使用できます。ソースとして、オンプレミスまたは Amazon EC2 インスタンスで実行されている SQL Server でサポートされているデータベースバージョンのリストと同じです。

詳細については、「[のソースとしての Microsoft SQL Server データベースの使用 AWS DMS](#)」を参照してください。

のソースとして Microsoft Azure Database for PostgreSQL Flexible Server を使用する AWS DMS

では AWS DMS、Microsoft Azure Database for PostgreSQL Flexible Server を PostgreSQL とほぼ同じ方法でソースとして使用できます。

がソースとして AWS DMS サポートする Microsoft Azure Database for PostgreSQL Flexible Server のバージョンについては、「」を参照してください[のソース AWS DMS](#)。

論理レプリケーションとデコードのための Microsoft Azure for PostgreSQL フレキシブルサーバーのセットアップ

データベースの移行中に、Microsoft Azure Database for PostgreSQL フレキシブルサーバーの論理レプリケーションとデコード機能を使用できます。

論理デコードには、DMS は `test_decoding` または `pglogical` プラグインのどちらかを使用します。`pglogical` プラグインがソースの PostgreSQL データベースで利用できる場合、DMS は `pglogical` を使用してレプリケーションスロットを作成します。それ以外の場合は、`test_decoding` プラグインを使用します。

Microsoft Azure for PostgreSQL フレキシブルサーバーを DMS のソースエンドポイントとして設定するには、次の手順を実行します。

1. ポータルの [Server Parameters] ページを開きます。
2. `wal_level` サーバーパラメータを `LOGICAL` に設定します。
3. `pglogical` の拡張機能を使用する場合は、`shared_preload_libraries` パラメータと `azure.extensions` パラメータを `pglogical` に設定します。
4. `max_replication_slots` パラメータは、同時に実行する予定の DMS タスクの最大数に設定します。Microsoft Azure でのこのパラメータのデフォルト値は 10 です。このパラメータの最大値は PostgreSQL インスタンスの使用可能なメモリにより異なります。メモリ 1 GB あたり 2～8 のレプリケーションスロットを使用できます。
5. `max_wal_senders` パラメータを 1 以上の値に設定します。`max_wal_senders` パラメータは、実行可能な同時タスクの数を設定します。デフォルト値は 10 です。
6. `max_worker_processes` パラメータ値を 16 以上に設定します。この設定以外の場合は、次のようなエラーが表示されることがあります。

WARNING: out of background worker slots.

7. 変更を保存します。サーバーを再起動して変更を適用します。
8. PostgreSQL インスタンスが接続するリソースからのネットワークトラフィックを許可していることを確認します。
9. 次のコマンドを使用して、既存のユーザーにレプリケーションのアクセス許可を付与するか、レプリケーションのアクセス許可を持つ新しいユーザーを作成します。
 - 次のコマンドを使用して、既存のユーザーにレプリケーションのアクセス許可を付与します。


```
ALTER USER <existing_user> WITH REPLICATION;
```

- 次のコマンドを使用して、レプリケーションのアクセス許可を持つ新しいユーザーを作成します。

```
CREATE USER aws_dms_user PASSWORD 'aws_dms_user_password';  
GRANT azure_pg_admin to aws_dms_user;  
ALTER ROLE aws_dms_user REPLICATION LOGIN;
```

PostgreSQL を使用した論理レプリケーションの詳細については、次のトピックを参照してください。

- [論理レプリケーションを使用した変更データ キャプチャ \(CDC\) の有効化](#)
- [ネイティブ CDC スタートポイントを使用して PostgreSQL ソース エンドポイントの CDC ロードを設定するには](#)
- 「[Azure Database for PostgreSQL のドキュメント](#)」の「[Azure Database for PostgreSQL - フレキシブル サーバーでの論理レプリケーションと論理デコード](#)」

Microsoft Azure Database for MySQL Flexible Server を のソースとして使用する AWS DMS

を使用すると AWS DMS、Microsoft Azure Database for MySQL Flexible Server を MySQL とほぼ同じ方法でソースとして使用できます。

がソースとして AWS DMS サポートする Microsoft Azure Database for MySQL Flexible Server のバージョンについては、「」を参照してくださいの[ソース AWS DMS](#)。

でカスタマー管理の MySQL 互換データベースを使用する方法の詳細については AWS DMS、「」を参照してくださいの[ソースとしてのセルフマネージド MySQL 互換データベースの使用 AWS DMS](#)。

のソースとして Azure MySQL を使用する場合の制限 AWS Database Migration Service

- Azure MySQL Flexible Server System 変数の default 値は `sql_generate_invisible_primary_key` であり ON、サーバーは、明示的なプライマリキーなしで作成されたテーブルに、生成された非表示のプライマリキー (GIPK) を自動的に追加します。

AWS DMS は、GIPK 制約のある MySQL テーブルの継続的なレプリケーションをサポートしていません。

のソースとしての OCI MySQL Heatwave の使用 AWS DMS

では AWS DMS、MySQL とほぼ同じ方法で OCI MySQL Heatwave MySQL をソースとして使用できます。OCI MySQL Heatwave をソースとして使用するには、いくつかの追加の設定変更が必要です。

がソースとして AWS DMS サポートする OCI MySQL Heatwave のバージョンについては、「」を参照してくださいの[ソース AWS DMS](#)。

論理レプリケーションのための OCI MySQL Heatwave のセットアップ

OCI MySQL Heatwave インスタンスを DMS のソースエンドポイントとして設定するには、次を実行します。

1. OCI Console にサインインして、左上隅にあるメインのハンバーガーメニュー (≡) を開きます。
2. [データベース]、[DB Systems] の順に選択します。
3. [設定] メニューを開きます。
4. [設定を作成] を選択します。
5. 設定名 (など) を入力します。例えば、**dms_configuration** と入力します。
6. 現在作業中の OCI MySQL Heatwave インスタンスのシェイプを選択します。シェイプは、インスタンスの [DB system configuration:Shape] セクションの下にある [DB system configuration] プロパティタブで確認できます。
7. [User variables] セクションで、binlog_row_value_options システム変数を選択します。デフォルト値は PARTIAL_JSON です。この値を消去します。
8. [サーバーの作成] ボタンを選択します。
9. OCI MySQLHeatwave インスタンスを開き、[編集] ボタンをクリックします。
10. [設定] セクションで、[Change configuration] ボタンをクリックして、ステップ 4 で作成したシェープの設定を選択します。
11. 変更が有効になると、インスタンスの論理レプリケーションの準備が整います。

のソースとしての Google Cloud for MySQL の使用 AWS DMS

を使用すると AWS DMS、MySQL とほぼ同じ方法で Google Cloud for MySQL をソースとして使用できます。

がソースとして AWS DMS サポートする GCP MySQL のバージョンについては、「」を参照してくださいの[ソース AWS DMS](#)。

詳細については、「[のソースとしての MySQL 互換データベースの使用 AWS DMS](#)」を参照してください。

Note

ソースとしての GCP MySQL 8.0 のサポートは AWS DMS、バージョン 3.4.6 で利用できません。

AWS DMS は、MySQL インスタンス `verify-full` の GCP の SSL モードをサポートしていません。

GCP MySQL セキュリティ設定 `Allow only SSL connections` は、サーバー証明書とクライアント証明書の両方の検証が必要なため、サポートされていません。はサーバー証明書の検証 AWS DMS のみをサポートします。

AWS DMS は、`binlog_checksum` データベースフラグのデフォルトの GCP CloudSQL for MySQL 値 `CRC32` をサポートします。

のソースとしての Google Cloud for PostgreSQL の使用 AWS DMS

を使用すると AWS DMS、セルフマネージド PostgreSQL データベースとほぼ同じ方法で、Google Cloud for PostgreSQL をソースとして使用できます。

がソースとして AWS DMS サポートする GCP PostgreSQL のバージョンについては、「」を参照してくださいの[ソース AWS DMS](#)。

詳細については、「[PostgreSQL データベースを AWS DMS ソースとして使用する](#)」を参照してください。

論理レプリケーションとデコードのための Google Cloud for PostgreSQL のセットアップ

データベースの移行中に、Google Cloud SQL for PostgreSQL の論理レプリケーションとデコード機能を使用できます。

論理デコードには、DMS は 次のプラグインのどちらかを使用します。

- test_decoding
- pglogical

pglogical プラグインがソースの PostgreSQL データベースで利用できる場合、DMS は pglogical を使用してレプリケーションスロットを作成します。それ以外の場合には、test_decoding プラグインを使用します。

での論理デコードの使用については、次の点に注意してください AWS DMS。

1. Google Cloud SQL for PostgreSQL の場合、cloudsql.logical_decoding フラグを on に設定して、論理デコード機能を有効にします。
2. pglogical を有効にするには、cloudsql.enable_pglogical フラグを on に設定して、データベースを再起動します。
3. 論理デコード機能を使用するには、REPLICATION 属性を持つ PostgreSQL ユーザーを作成します。pglogical 拡張機能を使用する場合、ユーザーには cloudsqlsuperuser ロールが必要です。cloudsqlsuperuser ロールを持つユーザーを作成するには次を実行します。

```
CREATE USER new_aws_dms_user WITH REPLICATION
IN ROLE cloudsqlsuperuser LOGIN PASSWORD 'new_aws_dms_user_password';
```

既存のユーザーにこの属性を設定するには、次を実行します。

```
ALTER USER existing_user WITH REPLICATION;
```

4. max_replication_slots パラメータは、同時に実行する予定の DMS タスクの最大数に設定します。Google Cloud SQL では、このパラメータのデフォルト値は 10 です。このパラメータの最大値は PostgreSQL インスタンスの使用可能なメモリにより異なります。メモリ 1 GB あたり 2~8 のレプリケーションスロットを使用できます。

PostgreSQL を使用した論理レプリケーションの詳細については、次のトピックを参照してください。

- [論理レプリケーションを使用した変更データ キャプチャ \(CDC\) の有効化](#)
- [ネイティブ CDC スタートポイントを使用して PostgreSQL ソース エンドポイントの CDC ロードを設定するには](#)

- 「[CLOUD SQL FOR POSTGRESQL のドキュメント](#)」の「[論理レプリケーションとデコードを設定する](#)」

PostgreSQL データベースを AWS DMS ソースとして使用する

を使用して、1 つ以上の PostgreSQL データベースからデータを移行できます AWS DMS。PostgreSQL データベースをソースとして使用する場合、別の PostgreSQL データベースまたはサポートされているその他の データベースのいずれかにデータを移行できます。

がソースとして AWS DMS サポートする PostgreSQL のバージョンについては、「」を参照してください [のソース AWS DMS](#)。

AWS DMS は、次のタイプのデータベースに対して PostgreSQL をサポートしています。

- オンプレミスのデータベース
- Amazon EC2 インスタンスでのデータベース
- Amazon RDS DB インスタンス上のデータベース
- Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションに基づく DB インスタンス上のデータベース
- Amazon Aurora PostgreSQL 互換 Serverless エディションを基盤とする DB インスタンス上のデータベース

Note

DMS は Amazon Aurora PostgreSQL—Serverless V1 についてはフルロードのソースとしてのみサポートしています。ただし、Amazon Aurora PostgreSQL—Serverless V2 は、フルロード、フルロード + CDC、CDC のみのタスクのソースとして使用することができます。

Secure Sockets Layer (SSL) を使用して、PostgreSQL エンドポイントとレプリケーション インスタンスとの接続を暗号化できます。PostgreSQL エンドポイントで SSL を使用する方法の詳細については、「[での SSL の使用 AWS Database Migration Service](#)」をご参照ください。

ソースとして PostgreSQL を使用する場合は追加セキュリティ要件として、指定されるユーザーアカウントは PostgreSQL データベースの登録済みユーザーでなければなりません。

PostgreSQL データベースを AWS DMS ソースエンドポイントとして設定するには、次の手順を実行します。

- PostgreSQL ソースデータベース AWS DMS へのアクセスを提供する適切なアクセス許可を持つ PostgreSQL ユーザーを作成します。

Note

- PostgreSQL ソースデータベースが自己管理型の場合は詳細については、「[でのソースとしてのセルフマネージド PostgreSQL データベースの使用 AWS DMS](#)」をご参照ください。
- PostgreSQL ソースデータベースが Amazon RDS によって管理されている場合詳細については、「[DMS ソースとしての AWS マネージド PostgreSQL データベースの使用](#)」をご参照ください。

- 選択した PostgreSQL データベース設定に準拠する PostgreSQL ソース エンドポイントを作成します。
- テーブルを移行するタスクまたはタスクのセットを作成します。

全ロードのみのタスクを作成する場合、これ以上エンドポイントの設定は必要ありません。

変更データキャプチャのタスク(CDC のみ、または全ロードおよび CDC タスク)を作成する前に、「[セルフマネージド PostgreSQL データベースを AWS DMS ソースとして使用して CDC を有効にする](#)」または「[で AWS 管理された PostgreSQL DB インスタンスで CDC を有効にする AWS DMS](#)」をご参照ください。

トピック

- [でのソースとしてのセルフマネージド PostgreSQL データベースの使用 AWS DMS](#)
- [DMS ソースとしての AWS マネージド PostgreSQL データベースの使用](#)
- [論理レプリケーションを使用した変更データ キャプチャ \(CDC\) の有効化](#)
- [ネイティブ CDC スタートポイントを使用して PostgreSQL ソース エンドポイントの CDC ロードを設定するには](#)
- [を使用した PostgreSQL から PostgreSQL への移行 AWS DMS](#)
- [を使用した Babelfish for Amazon Aurora PostgreSQL からの移行 AWS DMS](#)
- [PostgreSQL ソースデータベースからの AWS DMS アーティファクトの削除](#)
- [DMS ソースとして PostgreSQL データベースを使用する場合の追加設定](#)
- [PostgreSQL のソースとしてのリードレプリカ](#)
- [MapBooleanAsBoolean PostgreSQL エンドポイント設定の使用](#)

- [DMS ソースとして PostgreSQL を使用する場合のエンドポイント設定と追加の接続属性 \(ECA\)](#)
- [DMS のソースとして PostgreSQL データベースを使用する場合の制限](#)
- [PostgreSQL のソースデータ型](#)

でのソースとしてのセルフマネージド PostgreSQL データベースの使用 AWS DMS

セルフマネージド PostgreSQL データベースをソースとして使用すると、別の PostgreSQL データベース、またはサポートされている他のターゲットデータベースのいずれかにデータを移行できます AWS DMS。データベースソースには、オンプレミスのデータベースまたは Amazon EC2 インスタンスで実行されているセルフ管理エンジンを使用できます。DB インスタンスは、全ロードタスクと継続的レプリケーションの変更データキャプチャ (CDC) タスクの両方に使用できます。

セルフマネージド PostgreSQL データベースを AWS DMS ソースとして使用するための前提条件

自己管理 PostgreSQL ソースデータベースからデータを移行する前に、次の操作を行います：

- バージョン 9.4.x 以降の PostgreSQL データベースを使用していることを確認する。
- 全ロードと CDC タスクまたは CDC のみのタスクの場合は、PostgreSQL ソースデータベースに指定されたユーザーアカウントにスーパーユーザー許可を付与します。ユーザー アカウントはソース内のレプリケーション固有機能にアクセスするには、スーパーユーザー許可が必要です。テーブルを正常に移行するため、DMS ユーザーアカウントには、すべての列に対する SELECT のアクセス許可が必要です。列に対するアクセス許可がない場合、DMS は通常の DMS データ型マッピングを使用してターゲットテーブルを作成するため、メタデータの相違やタスクの失敗につながります。
- AWS DMS レプリケーションサーバーの IP アドレスを設定 `pg_hba.conf` ファイルに追加し、レプリケーションとソケット接続を有効にします。以下に例を示します。

```
# Replication Instance
host all all 12.3.4.56/00 md5
# Allow replication connections from localhost, by a user with the
# replication privilege.
host replication dms 12.3.4.56/00 md5
```

PostgreSQL の `pg_hba.conf` の設定ファイルはクライアント認証を制御します。(HBA はホストベースの認証を表します) ファイルは従来、データベースクラスターのデータディレクトリに保存されています。

- を使用して論理レプリケーションのソースとしてデータベースを設定する場合は、AWS DMS「」を参照してください。 [セルフマネージド PostgreSQL データベースを AWS DMS ソースとして使用して CDC を有効にする](#)

 Note

一部の AWS DMS トランザクションは、DMS エンジンが再度使用する前にしばらくアイドル状態になります。PostgreSQL バージョン 9.6 以降で `idle_in_transaction_session_timeout` パラメータを使用すると、アイドル状態のトランザクションでタイムアウトやエラーが生じる場合があります。AWS DMSを使用する際、アイドル状態のトランザクションを終了しないでください。

セルフマネージド PostgreSQL データベースを AWS DMS ソースとして使用して CDC を有効にする

AWS DMS は、論理レプリケーションを使用した変更データキャプチャ (CDC) をサポートします。セルフ管理 PostgreSQL ソースデータベースの論理レプリケーションを有効にするには、`postgresql.conf` の設定ファイルで以下のパラメータと値を設定します:

- `wal_level = logical` を設定します。
- `max_replication_slots` を 1 より大きい値に設定します。

`max_replication_slots` 値は、実行するタスクの数に従って設定してください。たとえば、5 つのタスクを実行するには、少なくとも 5 つのスロットを設定する必要があります。スロットは、タスクが開始するとすぐに自動的に開き、タスクが実行されなくなった場合でも開いたままです。開いているスロットは手動で削除してください。DMS でレプリケーションスロットを作成した場合、タスクを削除すると、DMS は自動的にレプリケーションスロットを削除することに注意してください。

- `max_wal_senders` を 1 より大きい値に設定します。

`max_wal_senders` パラメータは、実行可能な同時タスクの数を設定します。

- `wal_sender_timeout` パラメータは、指定されたミリ秒数が過ぎても非アクティブなレプリケーション接続を終了します。オンプレミスの PostgreSQL データベースのデフォルトは 60,000 ミリ秒 (60 秒)。値を 0 (ゼロ) に設定するとタイムアウトメカニズムが無効になる。この設定は DMS では有効。

`wal_sender_timeout` をゼロ以外の値に設定すると、CDC での DMS タスクには最低 10,000 ミリ秒 (10 秒) が必要となり、値が 10,000 ミリ秒未満になると失敗する。DMS レプリケーションインスタンスのマルチ AZ フェイルオーバー中に遅延が発生しないように、この値は 5 分未満にする。

一部のパラメータは静的であり、サーバースタート時にのみ設定できます。設定ファイル (セルフマネージドデータベースの場合) または DB パラメータグループ (RDS for PostgreSQL データベース) への変更は、サーバーが再起動されるまで無視されます。詳細については、[PostgreSQL ドキュメント](#)をご参照ください。

CDC を有効にすることに関する詳細については、「[論理レプリケーションを使用した変更データキャプチャ \(CDC\) の有効化](#)」をご参照ください。

DMS ソースとしての AWS マネージド PostgreSQL データベースの使用

AWS マネージド PostgreSQL DB インスタンスをソースとして使用できます AWS DMS。AWS が管理する PostgreSQL ソースを使用して、全ロードタスクと変更データキャプチャ (CDC) タスクの両方を実行できます。

AWS マネージド PostgreSQL データベースを DMS ソースとして使用するための前提条件

AWS マネージド PostgreSQL ソースデータベースからデータを移行する前に、次の操作を行います。

- PostgreSQL DB インスタンスに必要な最小限のアクセス許可を持つ AWS ユーザーアカウントを PostgreSQL ソースエンドポイントのユーザーアカウントとして使用することをお勧めします AWS DMS。管理アカウントの使用はお勧めしません。このアカウントには `rds_superuser` ロールと `rds_replication` ロールが必要です。`rds_replication` ロールは、論理スロットを管理し、論理スロットを使用してデータをストリーミングするアクセス権許可付与します。

使用するアカウントの管理ユーザーアカウントで複数のオブジェクトを作成します。その作成についての詳細は、「[マスター ユーザーアカウントを使用せず Amazon RDS for PostgreSQL データベースの移行](#)」をご参照ください。

- ソースデータベースが仮想プライベートクラウド (VPC) にある場合は、データベースが常駐する DB インスタンスへのアクセス権を提供する VPC セキュリティグループを選択します。これは、DMS レプリケーション インスタンスがソース DB インスタンスに正常に接続するために必要です。データベースと DMS レプリケーション インスタンスが同じ VPC 内にある場合は、適切なセキュリティグループを独自のインバウンド ルールに追加します。

Note

一部の AWS DMS トランザクションは、DMS エンジンが再度使用する前にしばらくアイドル状態になります。PostgreSQL バージョン 9.6 以降で `idle_in_transaction_session_timeout` パラメータを使用すると、アイドル状態のトランザクションでタイムアウトやエラーが生じる場合があります。AWS DMSを使用する際、アイドル状態のトランザクションを終了しないでください。

で AWS 管理された PostgreSQL DB インスタンスで CDC を有効にする AWS DMS

AWS DMS DB インスタンスが論理レプリケーションを使用するように設定されている場合、は Amazon RDS PostgreSQL データベースで CDC をサポートします。次の表は、各マネージド PostgreSQL バージョンの論理レプリケーションの互換性をまとめ AWS たものです。

PostgreSQL バージョン	AWS DMS フルロードのサポート	AWS DMS CDC サポート
Aurora PostgreSQL バージョン 2.1 (PostgreSQL 10.5 以前と互換)	はい	なし
PostgreSQL 10.6 と互換性のある Aurora PostgreSQL バージョン 2.2 (またはそれ以降)	はい	はい
PostgreSQL 10.21 と互換性のある RDS for PostgreSQL (またはそれ以降)	はい	はい

RDS PostgreSQL DB インスタンスに対して論理レプリケーションを有効にするには

1. PostgreSQL DB インスタンスの AWS マスターユーザーアカウントを PostgreSQL ソースエンドポイントのユーザーアカウントとして使用します。マスターユーザーアカウントには、CDC を設定するために必要なロールがあります。

マスター ユーザーアカウント以外のアカウントを使用する場合は、使用するアカウントのマスター ユーザーアカウントから複数のオブジェクトを作成する必要があります。詳細について

は、「[マスター ユーザーアカウントを使用せず Amazon RDS for PostgreSQL データベースの移行](#)」を参照してください。

2. DB CLUSTER パラメータグループの `rds.logical_replication` パラメータを 1 に設定します。この静的パラメータを有効にするには、DB インスタンスを再起動する必要があります。このパラメータを適用する一環として、AWS DMS は `wal_level`、`max_wal_senders`、`max_replication_slots`、`max_connections` の各パラメータを設定します。これらのパラメータの変更によって先書きログ (WAL) の生成が増える可能性があるため、論理レプリケーションスロットを使用する場合にのみ `rds.logical_replication` を設定してください。
3. `wal_sender_timeout` パラメータは、指定されたミリ秒数が過ぎても非アクティブなレプリケーション接続を終了します。AWS マネージド PostgreSQL データベースのデフォルトは 30,000 ミリ秒 (30 秒) です。値を 0 (ゼロ) に設定するとタイムアウトメカニズムが無効になる。この設定は DMS では有効です。

`wal_sender_timeout` をゼロ以外の値に設定すると、CDC での DMS タスクには最低 10,000 ミリ秒 (10 秒) が必要となり、値が 0 ~ 10,000 ミリ秒の場合は失敗します。DMS レプリケーションインスタンスのマルチ AZ フェイルオーバー中に遅延が発生しないように、この値は 5 分未満にします。

4. DB クラスター パラメータグループで `max_worker_processes` パラメータの値が、`max_logical_replication_workers`、`autovacuum_max_workers`、`max_parallel_workers` の合計値以上となるようにしてください。多数のバックグラウンド ワーカー プロセスが、スモールインスタンスではアプリケーション ワークロードに影響を与える可能性があります。したがって、`max_worker_processes` をデフォルト値より大きく設定した場合は、データベースのパフォーマンスをモニタリングしてください。
5. Aurora PostgreSQL を CDC のソースとして使用する場合は、`synchronous_commit` を ON に設定します。

CDC に PostgreSQL MultiAZ DB クラスターリードレプリカを使用するには (継続的なレプリケーション)

1. DB CLUSTER パラメータグループの `rds.logical_replication` と `sync_replication_slots` のパラメータを 1 に設定します。この静的パラメータを有効にするには、DB インスタンスを再起動する必要があります。
2. 次のコマンドを実行して、ライターに `awsdms_ddl_audit` テーブルを作成し、`objects_schema` を使用するスキーマの名前に置き換えます。

```
CREATE TABLE objects_schema.awsdms_ddl_audit
(
  c_key      bigserial primary key,
  c_time     timestamp,      -- Informational
  c_user     varchar(64),    -- Informational: current_user
  c_txn      varchar(16),    -- Informational: current transaction
  c_tag      varchar(24),    -- Either 'CREATE TABLE' or 'ALTER TABLE' or 'DROP TABLE'
  c_oid      integer,        -- For future use - TG_OBJECTID
  c_name     varchar(64),    -- For future use - TG_OBJECTNAME
  c_schema   varchar(64),    -- For future use - TG_SCHEMA_NAME. For now - holds
  current_schema
  c_ddlqry   text            -- The DDL query associated with the current DDL event
);
```

3. 次のコマンドを実行して、awsdms_intercept_ddl 関数を作成し、objects_schema を使用するスキーマの名前に置き換えます。

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION objects_schema.awsdms_intercept_ddl()
  RETURNS event_trigger
LANGUAGE plpgsql
SECURITY DEFINER
  AS $$
  declare _qry text;
BEGIN
  if (tg_tag='CREATE TABLE' or tg_tag='ALTER TABLE' or tg_tag='DROP TABLE' or
  tg_tag = 'CREATE TABLE AS') then
    SELECT current_query() into _qry;
    insert into objects_schema.awsdms_ddl_audit
    values
    (
      default,current_timestamp,current_user,cast(TXID_CURRENT()as
      varchar(16)),tg_tag,0,' ',current_schema,_qry
    );
    delete from objects_schema.awsdms_ddl_audit;
  end if;
END;
$$;
```

4. 次のコマンドを実行してイベントトリガー awsdms_intercept_ddl を作成します。

```
CREATE EVENT TRIGGER awsdms_intercept_ddl ON ddl_command_end EXECUTE PROCEDURE
objects_schema.awsdms_intercept_ddl();
```

これらのイベントにアクセスするすべてのユーザーおよびロールに必要な DDL 許可があることを確認します。例えば、次のようになります。

```
grant all on public.awsdms_ddl_audit to public;
grant all on public.awsdms_ddl_audit_c_key_seq to public;
```

5. ライターでレプリケーションスロットを作成します。

```
SELECT * FROM pg_create_logical_replication_slot('dms_read_replica_slot',
'test_decoding', false, true);
```

6. レプリケーションスロットがリーダーで使用可能であることを確認します。

```
select * from pg_catalog.pg_replication_slots where slot_name =
'dms_read_replica_slot';
```

```
slot_name          |plugin          |slot_type|datoid|database|temporary|
active|active_pid|xmin|catalog_xmin|restart_lsn|confirmed_flush_lsn|
wal_status|safe_wal_size|two_phase|inactive_since          |conflicting|
invalidation_reason|failover|syncd|
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+
dms_read_replica_slot|test_decoding|logical  |      5|postgres|false      |false |
      |      |3559      |0/180011B8 |0/180011F0      |reserved  |
|true      |2025-02-10 15:45:04.083 +0100|false      |      |false      |
false |
```

7. リードレプリカの DMS ソースエンドポイントを作成し、追加の接続属性を使用して論理レプリケーションスロット名を設定します。

```
slotName=dms_read_replica_slot;
```

8. CDC/FL+CDC タスクを作成して開始します。

Note

CDC/FL+CDC 移行の場合、DMS はタスク開始時刻を CDC 開始位置と見なします。レプリケーションスロットからの古い LSN はすべて無視されます。

マスター ユーザーアカウントを使用せず Amazon RDS for PostgreSQL データベースの移行

場合によっては、ソースとして使用している Amazon RDS PostgreSQL DB インスタンス用マスター ユーザーアカウントを使用しない場合があります。このような場合は、データ定義言語 (DDL) イベントをキャプチャするために複数のオブジェクトを作成します。マスターアカウント以外のアカウントでこれらのオブジェクトを作成し、マスターユーザーアカウントでトリガーを作成します。

Note

ソースエンドポイントで CaptureDdl エンドポイント設定を `false` に設定すると、ソースデータベース上で次のテーブルおよびトリガーを作成する必要はありません。

これらのオブジェクトを作成するには、以下の手順を実行します。

オブジェクトを作成するには

1. オブジェクトが作成されるスキーマを選択します。デフォルトのスキーマは `public` です。スキーマが存在し、*OtherThanMaster* アカウントからアクセス可能であることを確認します。
2. マスターアカウント以外のユーザーアカウントを使用して PostgreSQL DB インスタンス、ここでは *OtherThanMaster* アカウントにログインします。
3. 以下のコマンドを実行し、以下のコード内の *objects_schema* を使用するスキーマの名前に置き換えて `awsdms_ddl_audit` テーブルを作成します。

```
CREATE TABLE objects_schema.awsdms_ddl_audit
(
  c_key      bigserial primary key,
  c_time     timestamp,      -- Informational
  c_user     varchar(64),    -- Informational: current_user
  c_txn      varchar(16),    -- Informational: current transaction
  c_tag      varchar(24),    -- Either 'CREATE TABLE' or 'ALTER TABLE' or 'DROP TABLE'
  c_oid      integer,        -- For future use - TG_OBJECTID
```

```
c_name    varchar(64), -- For future use - TG_OBJECTNAME
c_schema  varchar(64), -- For future use - TG_SCHEMA_NAME. For now - holds
current_schema
c_ddlqry  text          -- The DDL query associated with the current DDL event
);
```

4. 以下のコマンドを実行して `awsdms_intercept_ddl` 関数を作成します。コード内の *objects_schema* は、使用するスキーマの名前に置き換えてください。

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION objects_schema.awsdms_intercept_ddl()
    RETURNS event_trigger
LANGUAGE plpgsql
SECURITY DEFINER
AS $$
    declare _qry text;
BEGIN
    if (tg_tag='CREATE TABLE' or tg_tag='ALTER TABLE' or tg_tag='DROP TABLE' or
tg_tag = 'CREATE TABLE AS') then
        SELECT current_query() into _qry;
        insert into objects_schema.awsdms_ddl_audit
        values
        (
            default,current_timestamp,current_user,cast(TXID_CURRENT()as
varchar(16)),tg_tag,0,' ',current_schema,_qry
        );
        delete from objects_schema.awsdms_ddl_audit;
    end if;
END;
$$;
```

5. *OtherThanMaster* アカウントからログアウトし、`rds_superuser` ロールが割り当てられたアカウントを使用してログインします。
6. 以下のコマンドを実行してイベントトリガー `awsdms_intercept_ddl` を作成します。

```
CREATE EVENT TRIGGER awsdms_intercept_ddl ON ddl_command_end
EXECUTE PROCEDURE objects_schema.awsdms_intercept_ddl();
```

7. これらのイベントにアクセスするすべてのユーザーおよびロールに必要な DDL 許可があることを確認します。例えば、次のようになります。

```
grant all on public.aws_dms_ddl_audit to public;  
grant all on public.aws_dms_ddl_audit_c_key_seq to public;
```

前の手順を完了したら、*OtherThanMaster* アカウントを使用して AWS DMS ソースエンドポイントを作成できます。

 Note

これらのイベントは、CREATE TABLE、ALTER TABLE、および DROP TABLE ステートメントによってトリガーされます。

論理レプリケーションを使用した変更データ キャプチャ (CDC) の有効化

PostgreSQL のネイティブ論理レプリケーション機能を使用して、PostgreSQL DB ソース用データベース移行中に変更データ キャプチャ (CDC) を有効にすることができます。この機能は、セルフ管理 PostgreSQL および Amazon RDS for PostgreSQL SQL DB インスタンスで使用できます。この方法では、ダウンタイムが短縮され、ターゲットデータベースがソース PostgreSQL データベースと同期しやすくなります。

AWS DMS は、プライマリキーを持つ PostgreSQL テーブルの CDC をサポートします。テーブルにプライマリキーがない場合、先書きログ (WAL) にはデータベース行の前イメージが含まれません。この場合、DMS はテーブルを更新できません。ここでは、追加の構成設定を使用し、回避策としてテーブルレプリカ アイデンティティを使用できます。ただし、この方法では追加のログが生成される可能性があります。注意深いテストの後にのみ、回避策としてテーブルレプリカ アイデンティティを使用することをお勧めします。詳細については、「[DMS ソースとして PostgreSQL データベースを使用する場合の追加設定](#)」を参照してください。

 Note

REPLICA IDENTITY FULL は論理デコードプラグインではサポートされていますが、pglogical プラグインではサポートされていません。詳細については、「[pglogical ドキュメント](#)」を参照してください。

全ロードタスク、CDC および CDC のみのタスクの場合、は論理レプリケーションスロット AWS DMS を使用して、ログがデコードされるまでレプリケーション用の WAL ログを保持します。全ロードおよび CDC タスクまたは CDC タスクの再起動(再開ではない)によって、レプリケーションスロットが再作成されます。

Note

論理デコードの場合、DMS は test_decoding または pglogical プラグインのいずれかを使用します。pglogical プラグインがソース PostgreSQL データベースで使用できる場合、DMS は pglogical を使用してレプリケーション スロットを作成し、それ以外の場合は test_decoding プラグインが使用されます。test_decoding プラグインの詳細については、「[PostgreSQL のドキュメント](#)」を参照してください。

データベースパラメータ max_slot_wal_keep_size がデフォルト以外の値に設定されており、レプリケーションスロットの restart_lsn の値が現在の LSN よりも大きい場合、必要な WAL ファイルが削除されるため、DMS タスクは失敗します。

pglogical プラグインの設定

PostgreSQL 拡張機能として実装された pglogical プラグインは、選択的データ レプリケーション用論理レプリケーションシステムとモデルです。次の表に、pglogical プラグインをサポートするソース PostgreSQL データベースバージョンを挙げます。

PostgreSQL ソース	pglogical のサポート
セルフ管理 PostgreSQL 9.4 以降	はい
Amazon RDS PostgreSQL 9.5 以降	いいえ
Amazon RDS PostgreSQL 9.6 以降	はい
Aurora PostgreSQL 1.x から 2.5.x まで	いいえ
Aurora PostgreSQL 2.6 以上	はい
Aurora PostgreSQL 3.3 以上	はい

で使用する pglogical を設定する前に AWS DMS、まず PostgreSQL ソースデータベースで変更データキャプチャ (CDC) の論理レプリケーションを有効にします。

- セルフ管理 PostgreSQL ソースデータベースにおいて CDC での論理レプリケーションの有効化について詳しくは、「[セルフマネージド PostgreSQL データベースを AWS DMS ソースとして使用して CDC を有効にする](#)」をご参照ください。
- AWSが管理するPostgreSQL ソースデータベースでの CDC 用論理レプリケーションの有効化については、「[で AWS管理された PostgreSQL DB インスタンスで CDC を有効にする AWS DMS](#)」をご参照ください。

PostgreSQL ソースデータベースで論理レプリケーションを有効にした後、次のステップに従って、DMS で使用する pglogical を設定します。

で PostgreSQL ソースデータベースの論理レプリケーションに pglogical プラグインを使用するには AWS DMS

1. PostgreSQL ソースデータベースに pglogical 拡張機能を作成します：
 - a. 正しいパラメータを設定します：
 - セルフ管理 PostgreSQL データベースの場合は、データベースパラメータ `shared_preload_libraries= 'pglogical'` を設定します。
 - Amazon RDS と Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションの PostgreSQL で、パラメーター `shared_preload_libraries` を同じ RDS パラメーターグループ内の `pglogical` に設定します。
 - b. PostgreSQL ソースデータベースを再起動します。
 - c. PostgreSQL データベースで、コマンド `create extension pglogical;` を実行します。
2. pglogical が正常にインストールされたことを確認するには、次のコマンドを実行します：

```
select * FROM pg_catalog.pg_extension
```

PostgreSQL ソースデータベースエンドポイントの変更データキャプチャを実行する AWS DMS タスクを作成できるようになりました。

Note

PostgreSQL ソースデータベースで pglogical を有効にしないとき、AWS DMS はデフォルトで `test_decoding` プラグインを使用します。pglogical が論理デコードに対して有効になっている場合、はデフォルトで pglogical AWS DMS を使用します。ただし、代わりに

test_decoding のプラグインを使用する追加の接続属性 PluginName を設定することもできます。

ネイティブ CDC スタートポイントを使用して PostgreSQL ソース エンドポイントの CDC ロードを設定するには

エンドポイントを作成するときに、slotName の追加の接続属性を既存の論理レプリケーション スロットの名前に設定することで、ソースとして PostgreSQL によりネイティブ CDC スタートポイントを有効にします。この論理レプリケーションスロットは、エンドポイントの作成時点からの継続的な変更を保持するため、以前の時点からのレプリケーションをサポートします。

PostgreSQL は、AWS DMS が論理レプリケーションスロットから変更を正常に読み取った後にのみ破棄される WAL ファイルにデータベースの変更を書き込みます。論理レプリケーションスロットを使用すると、ログに記録された変更がレプリケーションエンジンによって消費される前に削除されないように保護できます。

ただし、変更率と消費率によっては、論理レプリケーションスロットに保持されている変更により、ディスク使用率が高くなることがあります。論理レプリケーション スロットを使用する場合は、ソース PostgreSQL インスタンスにスペース使用アラームを設定することをお勧めします。追加の slotName 接続属性の設定についての詳細は、「[DMS ソースとして PostgreSQL を使用する場合の エンドポイント設定と追加の接続属性 \(ECA\)](#)」をご参照ください。

次の手順では、このアプローチについて詳しく説明します。

ネイティブ CDC 開始ポイントを使用して PostgreSQL ソースエンドポイントの CDC ロードを設定するには

1. 開始点として使用する以前のレプリケーションタスク (親タスク) によって使用されていた論理レプリケーションスロットを特定します。次に、ソースデータベースの pg_replication_slots ビューにクエリを実行して、このスロットにアクティブな接続がないことを確認します。その場合は、先に進む前に解決して終了します。

次のステップでは、論理レプリケーションスロットが

abc1d2efghijk_34567890_z0yx98w7_6v54_32ut_1srq_1a2b34c5d67ef であると仮定します。

2. 次の追加接続属性設定を含む新しいソースエンドポイントを作成します。

```
slotName=abc1d2efghijk_34567890_z0yx98w7_6v54_32ut_1srq_1a2b34c5d67ef;
```

3. コンソール、AWS CLI または AWS DMS API を使用して、新しい CDC 専用タスクを作成します。たとえば、CLI を使用して、次の `create-replication-task` コマンドを実行できます。

```
aws dms create-replication-task --replication-task-identifier postgresql-slot-name-test
--source-endpoint-arn arn:aws:dms:us-west-2:012345678901:endpoint:ABCD1EFGHIJK2LMNOPQRST3UV4
--target-endpoint-arn arn:aws:dms:us-west-2:012345678901:endpoint:ZYX9WVUTSRQONM8LKJIHGF7ED6
--replication-instance-arn arn:aws:dms:us-west-2:012345678901:rep:AAAAAAAAAAAA5BB4CCC3DDDD2EE
--migration-type cdc --table-mappings "file://mappings.json" --cdc-start-position "4AF/B00000D0"
--replication-task-settings "file://task-pg.json"
```

前述のコマンドでは、次のオプションが設定されています。

- `source-endpoint-arn` は、ステップ 2 で作成した新しい値に設定されます。
- `replication-instance-arn` オプションは、ステップ 1 の親タスクと同じ値に設定されます。
- `table-mappings` および `replication-task-settings` オプションは、ステップ 1 の親タスクと同じ値に設定されます。
- `cdc-start-position` はオプションはスタート位置の値に設定されます。この開始位置を調べるには、ソースデータベースの `pg_replication_slots` ビューにクエリを実行するか、ステップ 1 で親タスクのコンソール詳細を表示します。詳細については、「[CDC ネイティブのスタートポイントの決定](#)」を参照してください。

AWS DMS コンソールを使用して新しい CDC 専用タスクを作成するときにカスタム CDC 開始モードを有効にするには、次の手順を実行します。

- [タスク設定] セクションの [ソースランザクションの CDC 開始モード] では、[カスタム CDC 開始モードを有効にする] を選択する。
- [ソースランザクションのカスタム CDC 開始点] では、[ログシーケンス番号を指定する] を選択する。システム変更番号を指定するか、[復旧チェックポイントを指定する] を選択して、復旧チェックポイントを指定する。

この CDC タスクが実行されると、指定された論理レプリケーションスロットが存在しない場合、はエラーを AWS DMS レイズします。また、cdc-start-position の有効な設定を使用してタスクが作成されていない場合、エラーを返します。

pglogical プラグインでネイティブ CDC スタートポイントを使用し、新しいレプリケーション スロットを使用する場合は、CDC タスクを作成する前に、次のステップを実行してください。

別の DMS タスクの一部として以前に作成されていない新しいレプリケーション スロットを使用するには

1. 次に示すように、レプリケーション スロットを作成します：

```
SELECT * FROM pg_create_logical_replication_slot('replication_slot_name',  
'pglogical');
```

2. データベースがレプリケーションスロットを作成した後、次のとおりスロットの restart_lsn と confirmed_flush_lsn の値を取得してメモしておきます。

```
select * from pg_replication_slots where slot_name like 'replication_slot_name';
```

レプリケーションスロットの後に作成された CDC タスクのネイティブな CDC 開始点は、confirmed_flush_lsn 値以前にできないことに注意します。

restart_lsn と confirmed_flush_lsn の値の詳細については、「[pg_replication_slots](#)」を参照してください。

3. pglogical ノードを作成します。

```
SELECT pglogical.create_node(node_name := 'node_name', dsn := 'your_dsn_name');
```

4. pglogical.create_replication_set 関数を使用して 2 つのレプリケーションセットを作成します。最初のレプリケーションセットは、プライマリキーを持つテーブルの更新と削除を追跡します。2 番目のレプリケーションセットは挿入のみを追跡し、最初のレプリケーションセットと同じ名前にプレフィックス「i」が追加されています。

```
SELECT pglogical.create_replication_set('replication_slot_name', false, true, true,
false);
SELECT pglogical.create_replication_set('ireplication_slot_name', true, false,
false, true);
```

5. レプリケーション集合にテーブルを追加します。

```
SELECT pglogical.replication_set_add_table('replication_slot_name',
'schemaname.tablename', true);
SELECT pglogical.replication_set_add_table('ireplication_slot_name',
'schemaname.tablename', true);
```

6. ソース エンドポイントを作成するときに、次の追加接続属性 (ECA) を設定します。

```
PluginName=PGLLOGICAL;slotName=slot_name;
```

新しいレプリケーション スロットを使用して PostgreSQL ネイティブのスタートポイントを使用して CDC のみのタスクを作成できるようになりました。pglogical プラグインの詳細については、「[pglogical 3.7 ドキュメント](#)」を参照してください。

を使用した PostgreSQL から PostgreSQL への移行 AWS DMS

PostgreSQL 以外のデータベースエンジンから PostgreSQL データベースに移行する場合、AWS DMS はほとんどの場合、最適な移行ツールです。一方、PostgreSQL データベースから PostgreSQL データベースに移行する場合、PostgreSQL ツールがより効果的な場合があります。

PostgreSQL ネイティブ ツールを使用してデータを移行する

以下の条件では、pg_dump などの PostgreSQL データベース移行ツールを使用することをお勧めします。

- ソース PostgreSQL データベースからターゲット PostgreSQL データベースに移行する同種移行である。
- データベース全体を移行する。
- ネイティブツールで最小のダウンタイムでデータを移行できる。

pg_dump ユーティリティでは、COPY コマンドを使用して、PostgreSQL データベースのスキーマとデータダンプを作成します。pg_dump によって生成されるダンプ スクリプトは、同じ名前のデータベースにデータをロードし、テーブル、インデックス、外部キーを再作成します。pg_restore コマンドと -d パラメータを使用して、データを別の名前でデータベースに復元できます。

EC2 で実行されている PostgreSQL ソースデータベースから Amazon RDS for PostgreSQL ターゲットにデータを移行する場合は、pglogical プラグインを使用できます。

PostgreSQL データベースを Amazon RDS for PostgreSQL や Amazon Aurora (PostgreSQL 互換エディション) にインポートする詳しい方法については、「<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/PostgreSQL.Procedural.Importing.html>」をご参照ください。

DMS を使用した PostgreSQL から PostgreSQL へのデータの移行

AWS DMS は、例えば、オンプレミスのソース PostgreSQL データベースからターゲット Amazon RDS for PostgreSQL または Aurora PostgreSQL インスタンスにデータを移行できます。通常、PostgreSQL のコアまたは基本のデータ型は正常に移行されます。

 Note

パーティションテーブルを PostgreSQL ソースから PostgreSQL ターゲットにレプリケーションする場合、DMS タスクの選択条件の一部として親テーブルを言及する必要はありません。親テーブルに言及すると、ターゲット上の子テーブルでデータが複製され、PK 違反が発生する可能性があります。テーブルマッピングの選択基準で子テーブルのみを選択すると、親テーブルに自動代入されます。

ソースデータベースでサポートされているが、ターゲットでサポートされていないデータ型は正常に移行されない場合があります。データ型が不明な場合、一部のデータ型を文字列として AWS DMS ストリーミングします。XML や JSON などの一部のデータ型は、小さなファイルの場合は正常に移行されますが、大きなドキュメントの場合は失敗することがあります。

データ型の移行を実行するときは、以下について注意してください：

- 場合によっては、PostgreSQL NUMERIC (p, s) データ型で精度とスケールが指定されない場合があります。DMS バージョン 3.4.2 以前では、DMS はデフォルトでは 28 の精度と 6 のスケール (NUMERIC (28,6)) を使用します。たとえば、ソースからの値 0.611111104488373 は、PostgreSQL ターゲットの 0.611111 に変換されます。
- ARRAY データ型を持つテーブルにはプライマリ キーが必要です。ARRAY データ型にプライマリ キーがないテーブルは、全ロード中に中断されます。

次の表は、ソース PostgreSQL のデータ型と、これらのデータ型が正常に移行されるかどうかを示しています。

データ型	正常に移行	部分的に移行	移行しない	コメント
INTEGER	X			
SMALLINT	X			
BIGINT	X			
NUMERIC/DECIMAL(p,s)		X		この場合、 $0 < p < 39$ と $0 < s$
NUMERIC/DECIMAL		X		この場合、 $p > 38$ または $p = s = 0$
REAL	X			
DOUBLE	X			
SMALLSERIAL	X			
SERIAL	X			
BIGSERIAL	X			
MONEY	X			
CHAR		X		精度の指定なし
CHAR(n)	X			
VARCHAR		X		精度の指定なし
VARCHAR(n)	X			

データ型	正常に移行	部分的に移行	移行しない	コメント
TEXT	X			
BYTEA	X			
TIMESTAMP	X			正と負の無限大値はそれぞれ '9999-12-31 23:59:59' と '4713-01-01 00:00:00 BC' に切り捨てられます。
TIMESTAMP WITH TIME ZONE		X		
DATE	X			
TIME	X			
TIME WITH TIME ZONE	X			
INTERVAL		X		
BOOLEAN	X			
ENUM			X	
CIDR	X			
INET			X	
MACADDR			X	
TSVECTOR			X	
TSQUERY			X	
XML		X		

データ型	正常に移行	部分的に移行	移行しない	コメント
POINT	X			PostGIS 空間データ型
LINE			X	
LSEG			X	
BOX			X	
PATH			X	
POLYGON	X			PostGIS 空間データ型
CIRCLE			X	
JSON		X		
配列	X			プライマリキーが必要です
COMPOSITE			X	
RANGE			X	
LINESTRING	X			PostGIS 空間データ型
MULTIPOINT	X			PostGIS 空間データ型
MULTILINESTRING	X			PostGIS 空間データ型
MULTIPOLYGON	X			PostGIS 空間データ型

データ型	正常に移行	部分的に移行	移行しない	コメント
GEOMETRYCOLLECTION	X			PostGIS 空間データ型

PostGIS 空間データ型の移行

空間データは、空間内のオブジェクトまたは位置のジオメトリ情報を識別します。PostgreSQL オブジェクトリレーショナルデータベースは、PostGIS 空間データ型をサポートしています。

PostgreSQL 空間データオブジェクトを移行する前に、PostGIS プラグインがグローバルレベルで有効になっていることを確認してください。これにより、は PostgreSQL ターゲット DB インスタンスの正確なソース空間データ列 AWS DMS を作成します。

PostgreSQL から PostgreSQL への同種移行の場合、は PostGIS の幾何学のおよび地理的 (地理的座標) データオブジェクトタイプとサブタイプの移行 AWS DMS をサポートします。

- POINT
- LINESTRING
- POLYGON
- MULTIPOINT
- MULTILINESTRING
- MULTIPOLYGON
- GEOMETRYCOLLECTION

を使用した Babelfish for Amazon Aurora PostgreSQL からの移行 AWS DMS

を使用して、Babelfish for Aurora PostgreSQL ソーステーブルをサポートされている任意のターゲットエンドポイントに移行できます AWS DMS。

DMS コンソール、API、または CLI コマンドを使用して AWS DMS ソースエンドポイントを作成する場合、ソースを Amazon Aurora PostgreSQL に設定し、データベース名を に設定します **babelfish_db**。エンドポイント設定セクションで、DatabaseMode が Babelfish に設定され、BabelfishDatabaseName がソースの Babelfish T-SQL データベースの名前に設定されていることを確認してください。Babelfish TCP ポート **1433** を使用する代わりに、Aurora PostgreSQL TCP ポート **5432** を使用します。

DMS で適切なデータ型とテーブルメタデータを使用するには、データを移行する前にテーブルを作成する必要があります。移行を実行する前にターゲットにテーブルを作成しないと、DMS は誤ったデータ型とアクセス権限を使用してテーブルを作成する可能性があります。

移行タスクへの変換ルールの追加

Babelfish のソースの移行タスクを作成する場合、DMS が事前に作成されたターゲットテーブルを使用するようにする変換ルールを含める必要があります。

Babelfish for PostgreSQL クラスターを定義する際にマルチデータベース移行モードを設定した場合は、スキーマ名を T-SQL スキーマに変更する変換ルールを追加します。例えば、T-SQL のスキーマ名が dbo で、Babelfish for PostgreSQL スキーマ名が mydb_dbo の場合、変換ルールを使用してスキーマ名を dbo に変更します。PostgreSQL スキーマ名を見つけるには、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「[Babelfish のアーキテクチャ](#)」を参照してください。

単一のデータベースモードを使用する場合、データベーススキーマの名前を変更するための変換ルールを使用する必要はありません。PostgreSQL スキーマ名は、T-SQL データベース内のスキーマ名に 1 対 1 でマッピングされています。

次の変換ルールの例は、スキーマ名を mydb_dbo から dbo に戻す方法を示しています。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "transformation",
      "rule-id": "566251737",
      "rule-name": "566251737",
      "rule-target": "schema",
      "object-locator": {
        "schema-name": "mydb_dbo"
      },
      "rule-action": "rename",
      "value": "dbo",
      "old-value": null
    },
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "566111704",
      "rule-name": "566111704",
      "object-locator": {
        "schema-name": "mydb_dbo",
        "table-name": "%"
      }
    }
  ]
}
```

```
    },
    "rule-action": "include",
    "filters": []
  }
]
```

Babelfish テーブルで PostgreSQL のソースエンドポイントを使用する場合の制限

Babelfish テーブルで PostgreSQL のソースエンドポイントを使用する場合、次の制限が適用されます。

- DMS は、Babelfish バージョン 16.2/15.6 以降、および DMS バージョン 3.5.3 以降の移行のみをサポートします。
- DMS は、Babelfish テーブル定義の変更をターゲットエンドポイントにレプリケートしません。この制限を回避するには、まずターゲットにテーブル定義の変更を適用し、次に Babelfish ソースでテーブル定義を変更することです。
- BYTEA データ型を使用して Babelfish テーブルを作成する場合、DMS は SQL Server をターゲットとして移行するときに、varbinary(max) データ型に変換します。
- DMS は、バイナリデータ型の完全 LOB モードをサポートしていません。代わりにバイナリデータ型には制限付き LOB モードを使用します。
- DMS は、Babelfish のデータ検証をソースとしてサポートしていません。
- [ターゲットテーブル作成モード] タスク設定では、[何もしない] モードまたは [切り捨て] モードのみを使用します。[ターゲット上のテーブルを削除] モードは使用しないでください。[ターゲット上のテーブルを削除] を使用する場合、DMS は誤ったデータ型でテーブルを作成することがあります。
- 継続的なレプリケーション (CDC またはフルロードと CDC) を使用する場合、PluginName 追加の接続属性 (ECA) を TEST_DECODING に設定します。
- DMS は、Babelfish のパーティション化されたテーブルのレプリケーション (CDC またはフルロードおよび CDC) をソースとしてはサポートしていません。

PostgreSQL ソースデータベースからの AWS DMS アーティファクトの削除

DDL イベントをキャプチャするために、は移行タスクの開始時に PostgreSQL データベースにさまざまなアーティファクト AWS DMS を作成します。タスクが完了したら、これらのアーティファクトを削除できます。

アーティファクトを削除するには、以下のステートメントを発行します (示されている順序で)。ここに、{AmazonRDSMigration} は、アーティファクトが作成されたスキーマです。スキーマを削除する場合でも、細心の注意を払ってください。運用中のスキーマ (特に公開スキーマ) は絶対に削除しないでください。

```
drop event trigger awsdms_intercept_ddl;
```

イベントトリガーは特定のスキーマに属していません。

```
drop function {AmazonRDSMigration}.awsdms_intercept_ddl()  
drop table {AmazonRDSMigration}.awsdms_ddl_audit  
drop schema {AmazonRDSMigration}
```

DMS ソースとして PostgreSQL データベースを使用する場合の追加設定

PostgreSQL データベースからデータを移行するときは、2 つの方法で詳細設定を追加できます。

- 追加接続属性に値を追加して、DDL イベントをキャプチャし、運用中の DDL データベースアーティファクトが作成されたスキーマを指定します。詳細については、「[DMS ソースとして PostgreSQL を使用する場合のエンドポイント設定と追加の接続属性 \(ECA\)](#)」を参照してください。
- 接続文字列パラメータを上書きできます。これを行うには、次のいずれかのオプションを選択します：
 - 内部 AWS DMS パラメータを指定します。このようなパラメータが必要になることはめったにないため、ユーザー インターフェイスには表示されません。
 - 特定のデータベースクライアントのパススルー (パススルー) 値を指定します。は、データベースクライアントに渡される接続スティングにパススルーパラメータ AWS DMS を含めます。
- PostgreSQL バージョン 9.4 以降でテーブルレベルのパラメータ REPLICA IDENTITY を使用すると、ログ先行書き込み (WAL) に書き込まれる情報を制御できる。特に、更新または削除される行を識別する WAL に対してそうします。REPLICA IDENTITY FULL は行のすべての列の古い値を記録します。不必要に余分な量の WAL が FULL により生成されるため、REPLICA IDENTITY FULL はテーブルごとに慎重に使用してください。詳細については、「[ALTER TABLE-REPLICA IDENTITY](#)」を参照。

PostgreSQL のソースとしてのリードレプリカ

PostgreSQL リードレプリカをの CDC ソースとして使用 AWS DMS して、プライマリデータベースの負荷を軽減します。この機能は PostgreSQL 16.x から使用でき、AWS DMS バージョン 3.6.1 以降が必要です。CDC 処理にリードレプリカを使用すると、プライマリデータベースに対する運用上の影響が軽減されます。

Note

Amazon RDS PostgreSQL バージョン 16.x では、3-AZ (TAZ) 設定でのリードレプリカの論理レプリケーションに制限があります。TAZ デプロイで完全リードレプリカの論理レプリケーションをサポートするには、PostgreSQL バージョン 17.x 以降を使用する必要があります。

前提条件

の CDC ソースとしてリードレプリカを使用する前に AWS DMS、プライマリデータベースインスタンスとそのリードレプリカの両方で論理レプリケーションを有効にして、リードレプリカに論理デコードを作成する必要があります。次のアクションを実行します。

- プライマリデータベースインスタンスとそのリードレプリカの両方で論理レプリケーションを有効化します (その他必要なデータベースパラメータを含む)。詳細については、[AWS 「マネージド PostgreSQL データベースを DMS ソースとして使用する」](#) を参照してください。
- CDC 専用タスクの場合は、プライマリ (ライター) インスタンスにレプリケーションスロットを作成します。詳細については、「[ネイティブ CDC スタートポイントを使用して PostgreSQL ソース エンドポイントの CDC ロードを設定するには](#)」を参照してください。リードレプリカがレプリケーションスロットの作成をサポートしていないため、このアクションが必要になります。
- PostgreSQL バージョン 16 の場合、スロットはリードレプリカで手動で作成する必要があります。
- PostgreSQL バージョン 17 以降では、レプリケーションスロットをプライマリに作成する必要があります。これはリードレプリカと自動的に同期されます。
- Full Load + CDC または CDC のみのタスクを使用する場合、AWS DMS はプライマリインスタンスで論理レプリケーションスロットを自動的に管理できますが、リードレプリカでは管理できません。PostgreSQL バージョン 16 リードレプリカの場合、タスクを再起動 (再開ではない) する前に、レプリケーションスロットを手動で削除して再作成する必要があります。この手順を行わない場合、タスクが失敗する、CDC の開始位置が不正になるなどの可能性があります。PostgreSQL

バージョン 17 以降では、プライマリインスタンスからの論理スロット同期によってこのプロセスは自動化されます。

前提条件を完了したら、AWS DMS エンドポイント設定でリードレプリカソースSlotNameのレプリケーションを使用してソースエンドポイントを設定し、ネイティブ CDC 開始ポイントを使用して AWS DMS タスクを設定できます。詳細については、「[PostgreSQL を DMS エンドポイントとして使用する場合のエンドポイント設定および追加の接続属性 \(ECA\)](#)」および「[ネイティブ CDC 開始点を使用して PostgreSQL ソースの CDC ロードを設定する](#)」を参照してください。

MapBooleanAsBoolean PostgreSQL エンドポイント設定の使用

PostgreSQL エンドポイント設定を使用して、ブール値を PostgreSQL ソースから Amazon Redshift ターゲットにブール値としてマッピングできます。ブール型はデフォルトで varchar (5) として移行されます。次の例のとおり、MapBooleanAsBoolean を指定すると、PostgreSQL がブール型をブール型として移行できるようになります。

```
--postgre-sql-settings '{"MapBooleanAsBoolean": true}'
```

この設定を有効にするには、ソースエンドポイントとターゲットエンドポイントの両方でこの設定を設定する必要がありますことに注意します。

MySQL には BOOLEAN 型がないため、BOOLEAN データを MySQL に移行する場合は、この設定ではなく変換ルールを使用します。

DMS ソースとして PostgreSQL を使用する場合のエンドポイント設定と追加の接続属性 (ECA)

エンドポイント設定と追加の接続属性 (ECA) を使用して、ソースの PostgreSQL データベースを設定することができます。エンドポイント設定は、AWS DMS コンソールを使用するか、`--postgre-sql-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}'` JSON 構文での `create-endpoint` コマンドを使用して[AWS CLI](#)、ソースエンドポイントを作成するときに指定します。

次の表は、PostgreSQL をソースとして使用できるエンドポイント設定と ECA を説明しています。

属性名	説明
CaptureDdls	DDL イベントをキャプチャするために、 はタスクの開始時に PostgreSQL データベースにさまざまなアーティ

属性名	説明
	ファクト AWS DMS を作成します。PostgreSQL ソースデータベースからの AWS DMS アーティファクトの削除に記載されているように、これらのアーティファクトは後で削除できます。 この値が false に設定されている場合、ソースデータベースにテーブルやトリガーを作成する必要はない。 ストリーミングされた DDL イベントがキャプチャされます。 デフォルト値: true 有効な値: true/false 例: <code>--postgres-sql-settings '{"CaptureDdls": true}'</code>
ConsumeMonotonicEvents	重複するログシーケンス番号 (LSN) を持つモノリシック・トランザクションのレプリケーション方法を制御するために使用します。このパラメータが false の場合、重複した LSN を持つイベントが消費され、ターゲット上でレプリケーションされます。このパラメータが true の場合、最初のイベントのみレプリケーションされ、重複する LSN を持つイベントはターゲット上で消費もレプリケーションもされません。 デフォルト値: false 有効な値: false/true 例: <code>--postgres-sql-settings '{"ConsumeMonotonicEvents": true}'</code>

属性名	説明
DdlArtifactsSchema	運用中の DDL データベース アーティファクトが作成されるスキーマを設定します。 デフォルト値: public 有効な値: 文字列 例: <code>--postgres-sql-settings '{"DdlArtifactsSchema": "xyzddlschema"}'</code>
DisableUnicodeSourceFilter	ソースエンドポイントの列値の選択ルールフィルターに渡された値に対して、PostgreSQL で Unicode ソースフィルターを無効にします。デフォルトでは、DMS は Unicode 文字列を使用してソースフィルター比較を実行します。この場合、検索がテキスト列のインデックスを無視し、移行速度が低下する可能性があります。 Unicode サポートは、インデックスが作成されたソースデータベースのテキスト列で選択ルールフィルターを使用する場合のみ、無効にする必要があります。 デフォルト値: false 有効な値: true/false 例: <code>--postgres-sql-settings '{"DisableUnicodeSourceFilter": "true"}'</code>
ExecuteTimeout	PostgreSQL インスタンスのクライアントステートメントタイムアウト (秒単位) を設定します。デフォルト値は 60 秒です。 例: <code>--postgres-sql-settings '{"ExecuteTimeout": 100}'</code>

属性名	説明
FailTasksOnLobTruncation	true に設定されている場合、LOB 列の実際のサイズが、指定された LobMaxSize を上回ると、この値によりタスクは失敗します。 タスクが制限付き LOB モードに設定され、このオプションが true に設定されている場合、LOB データを切り捨てるのではなくタスクが失敗します。 デフォルト値: false 有効な値: ブール値 例: <code>--postgres-sql-settings '{"FailTasksOnLobTruncation": true}'</code>
fetchCacheSize	この追加の接続属性 (ECA) は、フルロード実行中にカーソルがフェッチする行数を設定する。レプリケーションインスタンスで利用可能なリソースに応じて、この値を増減して調整できる。 デフォルト値: 10000 有効な値: 数値 ECA の例: <code>fetchCacheSize=10000;</code>

属性名	説明
HeartbeatEnable	WAL ハートビート機能は、アイドル状態の論理レプリケーション スロットが古い WAL ログを保持し続けて、ソース上のストレージを一杯にすることがないように、ダミー トランザクションを模倣しています。このハートビートは <code>restart_lsn</code> を移動し続けるため、ストレージがいっぱいになるシナリオを回避できます。 デフォルト値: <code>false</code> 有効な値: <code>true/false</code> 例: <code>--postgre-sql-settings '{"HeartbeatEnable": true}'</code>
HeartbeatFrequency	WAL ハートビートの頻度を設定します (分)。 デフォルト値: <code>5</code> 有効な値: 数値 例: <code>--postgre-sql-settings '{"HeartbeatFrequency": 1}'</code>
HeartbeatSchema	ハートビート アーティファクトが作成されるスキーマを設定します。 デフォルト値: <code>public</code> 有効な値: 文字列 例: <code>--postgre-sql-settings '{"HeartbeatSchema": "xyzheartbeatschema"}'</code>

属性名	説明
MapJsonbAsClob	デフォルトでは、は JSONB を NCLOB に AWS DMS マッピングします。MapJsonbAsClob を指定すると、PostgreSQL で JSONB 型を CLOB として移行できるようになる。 例: <code>--postgre-sql-settings='{ "MapJsonbAsClob": "true" }'</code>
MapLongVarcharAs	デフォルトでは、は VARCHAR を WSTRING に AWS DMS マッピングします。MapLongVarcharAs を指定すると、PostgreSQL が VARCHAR (N) 型 (N は 16,387 より大きい) を次のタイプに移行するように指定できる。 • WSTRING • CLOB • NCLOB 例: <code>--postgre-sql-settings='{ "MapLongVarcharAs": "CLOB" }'</code>

属性名	説明
MapUnboundedNumericAsString	このパラメータは、数値の精度を失うことなく正常に移行するために、境界なしの NUMERIC データ型の列を文字列として扱います。このパラメータは、PostgreSQL ソースから PostgreSQL ターゲットへのレプリケーション、または PostgreSQL 互換のデータベースにのみ使用します。 デフォルト値: false 有効な値: false/true 例: <code>--postgre-sql-settings '{"MapUnboundedNumericAsString": true}'</code> このパラメータを使用すると、数値から文字列への変換、および数値への変換により、レプリケーションのパフォーマンスが低下する可能性があります。このパラメータは、DMS バージョン 3.4.4 以降で使用するためにサポートされています  Note PostgreSQL のソースとターゲット エンドポイントを一緒にのみ MapUnboundedNumericAsString を使用します。ソース PostgreSQL エンドポイントで MapUnboundedNumericAsString を使用すると、CDC 中に精度が 28 に制限されます。ターゲット エンドポイントで MapUnboundedNumericAsString を使用すると、精度 28 スケール 6 でデータを移行します。PostgreSQL 以外のターゲットとは MapUnboundedNumericAsString を使用しません。

属性名	説明
PluginName	レプリケーション スロットの作成に使用するプラグインを指定します。 有効な値: pglogical 、 test_decoding 例: --postgre-sql-settings '{"PluginName": "test_decoding"}'
SlotName	PostgreSQL ソースインスタンスの CDC ロード用に以前に作成された論理レプリケーションスロットの名前を設定します。 AWS DMS API CdcStartPosition リクエストパラメータとともに使用すると、この属性はネイティブ CDC 開始ポイントの使用も有効にします。DMS は、CDC ロードタスクを開始する前に、指定された論理レプリケーションスロットが存在することを確認します。また、タスクが有効な CdcStartPosition 設定を使用して作成されたことも確認します。指定されたスロットが存在しないか、タスクに有効な CdcStartPosition 設定がない場合、DMS によりエラーが発生します。 CdcStartPosition リクエストパラメータの設定の詳細については、「CDC ネイティブのスタートポイントの決定」をご参照ください。CdcStartPosition の使用方法の詳細については、AWS Database Migration Service API リファレンスのCreateReplicationTask 、 StartReplicationTask 、 ModifyReplicationTask での API オペレーションについてのドキュメントをご参照ください。 有効な値: 文字列 例: --postgre-sql-settings '{"SlotName": "abc1d2efghijk_34567890_z0yx98w7_6v54_32ut_1srq_1a2b34c5d67ef"}'

属性名	説明
unboundedVarcharMaxSize	この追加の接続属性 (ECA) は、最大の長さ指定子のない VarChar 型として定義されるデータ列の最大サイズを定義します。デフォルト値は 8,000 バイトです。最大値は 10,485,760 バイトです。

DMS のソースとして PostgreSQL データベースを使用する場合の制限

PostgreSQL を AWS DMSのソースとして使用する場合は、以下の制限が適用されます。

- AWS DMS は、Amazon RDS for PostgreSQL 10.4 または Amazon Aurora PostgreSQL 10.4 をソースまたはターゲットとして使用することはできません。
- キャプチャされたテーブルにはプライマリキーが必要です。テーブルにプライマリキーがない場合、はそのテーブルの DELETE および UPDATE レコードオペレーション AWS DMS を無視します。回避策については、「[Enabling change data capture \(CDC\) using logical replication](#)」を参照してください。

注: プライマリキーまたは一意のインデックスなしでの移行はお勧めしません。この場合、「いいえ」Batch 適用機能、フル LOB 機能、データ検証、Redshift ターゲットへの効率的なレプリケートができないなどの追加の制限が適用されます。

- AWS DMS は、プライマリキーセグメントを更新しようとする試みは無視します。この場合、ターゲットは、その更新によってどの行も更新されないと識別します。ただし、PostgreSQL でのプライマリキーの更新結果は予測できないため、どのレコードも例外テーブルには書き込まれません。
- AWS DMS は、タイムスタンプからプロセスの変更を開始する実行オプションをサポートしていません。
- AWS DMS は、パーティションまたはサブパーティションオペレーション (ADD、DROP、または) に起因する変更をレプリケートしません TRUNCATE。
- 大文字と小文字の組み合わせが異なる同じ名前 (table1、TABLE1、Table1) を持つ複数のテーブルをレプリケートすると、予測できない動作が生じることがあります。この問題のため、AWS DMS はこのタイプのレプリケーションをサポートしていません。
- ほとんどの場合、は tables の CREATE、ALTER、DROP DDL ステートメントの変更処理 AWS DMS をサポートします。は、テーブルが内部関数またはプロシージャ本文ブロックまたは他の

ネストされたコンストラクトに保持されている場合、この変更処理をサポート AWS DMS しません。

たとえば、以下の変更はキャプチャされません。

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION attu.create_distributors1() RETURNS void
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
create table attu.distributors1(did serial PRIMARY KEY,name
varchar(40) NOT NULL);
END;
$$;
```

- 現在のところ、PostgreSQL ソースの boolean データ型は、一貫性のない値を持つ bit データ型として SQLServer ターゲットに移行されます。回避策として、列 VARCHAR(1) のデータ型を使用してテーブルを事前に作成します (または、でテーブル AWS DMS を作成します)。次に、ダウンストリーム処理で「F」を False、「T」を True として扱います。
- AWS DMS は、TRUNCATE オペレーションの変更処理をサポートしていません。
- OID LOB データ型は、ターゲットに移行されません。
- AWS DMS は、同種移行のみの PostGIS データ型をサポートしています。
- 使用するソースがオンプレミスあるいは Amazon EC2 インスタンス上の PostgreSQL データベースの場合、test_decoding 出力プラグインがソースのエンドポイントにインストールされていることを確認してください。このプラグインは、PostgreSQL contrib パッケージで提供されています。test-decoding プラグインの詳細については、「[PostgreSQL のドキュメント](#)」をご参照ください。
- AWS DMS では、列のデフォルト値を設定および設定解除する変更処理はサポートされていません (ALTER TABLE ステートメントの ALTER COLUMN SET DEFAULT 句を使用)。
- AWS DMS は、列の nullability を設定する変更処理をサポートしていません (ALTER TABLE ステートメントで ALTER COLUMN [SET|DROP] NOT NULL 句を使用)。
- 論理レプリケーションが有効な場合、トランザクションあたりのメモリに保持される変更の最大数は 4 MB です。その後、変更がディスクにこぼれます。その結果、ReplicationSlotDiskUsageが増加し、トランザクションが完了または停止し、ロールバックが完了するまで restart_lsn は進みません。長いトランザクションであるため、ロールバックに時間がかかることがあります。従って、論理レプリケーションが有効になっている場合は、トランザクションまたは多くのサブトランザクションの長期実行を避けてください。代わりに、トランザクションをいくつかの小さなトランザクションに分割します。

Aurora PostgreSQL バージョン 13 以降では、`logical_decoding_work_mem` パラメータを調整して DMS がいつ変更データをディスクに書き出すかを制御することができます。詳細については、「[Aurora PostgreSQL のスピルファイル](#)」を参照してください。

- ARRAY データ型を持つテーブルにはプライマリ キーが必要です。ARRAY データ型にプライマリ キーがないテーブルは、全ロード中に中断されます。
- AWS DMS は、テーブルのパーティショニングまたはテーブルの[継承に関連するテーブル](#)メタデータの移行をサポートしていません。がパーティション分割されたテーブルまたは継承を使用するテーブル AWS DMS を検出すると、次の動作が観察されます。
- AWS DMS は、ソースデータベースのパーティション化または継承に関連する親テーブルと子テーブルの両方を識別してレポートします。
- ターゲットでのテーブルの作成: ターゲットデータベースで、 はテーブルを標準 (非パーティション化、非継承) テーブルとして AWS DMS 作成し、選択したテーブルの構造とプロパティは保持しますが、パーティション化または継承ロジックは保持しません。
- 継承されたテーブルでのレコードの区別: 継承を使用するテーブルの場合、親テーブルの入力時に子テーブルに属するレコードを区別 AWS DMS しません。その結果、`SELECT * FROM ONLY parent_table_name` などの構文の SQL クエリは使用しません。
- パーティション分割されたテーブルを PostgreSQL ソースから PostgreSQL ターゲットにレプリケーションする場合、まずターゲットで親テーブルと子テーブルを手動で作成する必要があります。次に、それらのテーブルにレプリケーションする別個のタスクを定義します。その場合、タスク設定を [Truncate before loading] (読み取り前切り捨て) に設定します。
- PostgreSQL NUMERIC データ型はサイズが固定されていません。NUMERIC データ型ですが、精度とスケールがないデータを転送する場合、DMS はデフォルトで NUMERIC(28,6) (精度が 28、スケールが 6) を使用します。たとえば、ソースからの値 0.6111111104488373 は、PostgreSQL ターゲットの 0.611111 に変換されます。
- AWS DMS は、全ロードタスクのソースとしてのみ Aurora PostgreSQL Serverless V1 をサポートします。 は、全ロード、全ロードおよび CDC、CDC のみのタスクのソースとして Aurora PostgreSQL Serverless V2 AWS DMS をサポートします。
- AWS DMS は、coalesce 関数で作成された一意のインデックスを持つテーブルのレプリケーションをサポートしていません。
- ソースとターゲットのプライマリキー定義が一致しない場合、レプリケーションの結果は予測できない可能性があります。
- 並列ロード機能を使用する場合、パーティションまたはサブパーティションに基づくテーブルのセグメント化はサポートされません。並列ロードの詳細については、「[選択したテーブルおよびビューさらにコレクションで並列ロードを使用する](#)」を参照してください。

- AWS DMS は遅延制約をサポートしていません。
- AWS DMS バージョン 3.4.7 では、PostgreSQL 14.x をソースとしてサポートしていますが、以下の制限があります。
 - AWS DMS は、2 つのフェーズコミットの変更処理をサポートしていません。
 - AWS DMS は、進行中の長いトランザクションをストリーミングするための論理レプリケーションをサポートしていません。
- AWS DMS は、ソースとして Amazon RDS Proxy for PostgreSQL の CDC をサポートしていません。
- プライマリキー列を含まない [ソースフィルター](#) を使用する場合、DELETE 操作はキャプチャされません。
- ソースデータベースが別のサードパーティーのレプリケーションシステムのターゲットでもある場合、CDC 中に DDL の変更が移行されない可能性があります。これは、このような状況では awsdms_intercept_ddl イベントトリガーが起動しなくなる可能性があるためです。この状況を回避するには、ソースデータベースでこのトリガーを次のとおり変更します。

```
alter event trigger awsdms_intercept_ddl enable always;
```

- AWS DMS は、ソースデータベースのプライマリキー定義に加えられた変更のレプリケーションをサポートしていません。アクティブなレプリケーションタスク中にプライマリキー構造が変更された場合、影響を受けるテーブルに対するその後の変更はターゲットにレプリケートされません。
- スクリプトの一部としての DDL レプリケーションでは、スクリプトあたりの DDL コマンドの最大合計数は 8192 で、スクリプトあたりの行の最大合計数は 8192 行です。
- AWS DMS はマテリアライズドビューをサポートしていません。
- ソースとしてリードレプリカを使用する全ロードおよび CDC タスクの場合、リードレプリカにレプリケーションスロットを作成 AWS DMS することはできません。

PostgreSQL のソースデータ型

次の表は、の使用時にサポートされる PostgreSQL ソースデータ型 AWS DMS と、AWS DMS データ型へのデフォルトのマッピングを示しています。

ターゲットにマッピングされるデータ型を表示する方法については、使用しているターゲットエンドポイントのセクションをご参照ください。

AWS DMS データ型の詳細については、「」を参照してください [AWS Database Migration Service のデータ型](#)。

PostgreSQL のデータ型	DMS データ型
INTEGER	INT4
SMALLINT	INT2
BIGINT	INT8
NUMERIC (p,s)	精度が 0 ~ 38 の場合、NUMERIC を使用します。 精度が 39 以上の場合、STRING を使用します。
DECIMAL(P,S)	精度が 0 ~ 38 の場合、NUMERIC を使用します。 精度が 39 以上の場合、STRING を使用します。
REAL	REAL4
DOUBLE	REAL8
SMALLSERIAL	INT2
SERIAL	INT4
BIGSERIAL	INT8
MONEY	NUMERIC(38,4) MONEY データ型は、SQL Server の FLOAT にマッピングされます。
CHAR	WSTRING (1)
CHAR(N)	WSTRING (n)
VARCHAR(N)	WSTRING (n)

PostgreSQL のデータ型	DMS データ型
TEXT	NCLOB
CITEXT	NCLOB
BYTEA	BLOB
TIMESTAMP	DATETIME
タイムスタンプ時間帯あり	DATETIME
DATE	DATE
TIME	TIME
TIME WITH TIME ZONE	TIME
INTERVAL	STRING (128)—1 YEAR、2 MONTHS、3 DAYS、4 HOURS、5 MINUTES、6 SECONDS
BOOLEAN	CHAR (5) false または true
ENUM	STRING (64)
CIDR	STRING (50)
INET	STRING (50)
MACADDR	STRING (18)
BIT (n)	STRING (n)
BIT VARYING (n)	STRING (n)
UUID	STRING
TSVECTOR	CLOB
TSQUERY	CLOB

PostgreSQL のデータ型	DMS データ型
XML	CLOB
POINT	STRING (255) "(x,y)"
LINE	STRING (255) "(x,y,z)"
LSEG	STRING (255) "((x1,y1),(x2,y2))"
BOX	STRING (255) "((x1,y1),(x2,y2))"
PATH	CLOB "((x1,y1),(xn,yn))"
POLYGON	CLOB "((x1,y1),(xn,yn))"
CIRCLE	STRING (255) "(x,y),r"
JSON	NCLOB
JSONB	NCLOB
配列	NCLOB
COMPOSITE	NCLOB
HSTORE	NCLOB
INT4RANGE	STRING (255)
INT8RANGE	STRING (255)
NUMRANGE	STRING (255)
STRRANGE	STRING (255)

PostgreSQL 用の LOB ソースデータ型での作業

PostgreSQL の列サイズは、PostgreSQL LOB データ型の AWS DMS データ型への変換に影響します。これを使用するには、次の AWS DMS データ型で以下の手順を実行します。

- BLOB - タスク作成で [Limit LOB size to] (LOB サイズ制限) 値を [Maximum LOB Size (KB)] (最大 LOB サイズ (KB)) に設定します。
- CLOB - レプリケーションは各文字を UTF8 文字として処理します。次に、列で最長の文字テキストの長さ (ここでは、max_num_chars_text) を見つけます。この長さを使用して、[Limit LOB size to] (LOB サイズを以下に制限する) の値を指定します。データに 4 バイト文字が含まれている場合には、2 倍にして [Limit LOB size to (LOB サイズ制限)] 値をバイト単位で指定します。この場合、[Limit LOB size to] (LOB サイズ制限) は max_num_chars_text の 2 乗と等しくなります。
- NCLOB - レプリケーションは各文字を 2 バイト文字として処理します。次に、列で最長の文字テキストの長さ (max_num_chars_text) を見つけ、2 倍します。これは、[Limit LOB size to] (LOB サイズを以下に制限する) の値の値を指定するために行います。この場合、[Limit LOB size to] (LOB サイズ制限) は max_num_chars_text の 2 乗と等しくなります。データに 4 バイト文字が含まれている場合は、再度 2 倍にします。この場合、[Limit LOB size to (LOB サイズ制限)] は max_num_chars_text の 4 乗と等しくなります。

のソースとしての MySQL 互換データベースの使用 AWS DMS

AWS Database Migration Service を使用して、MySQL 互換データベース (MySQL、MariaDB、または Amazon Aurora MySQL) からデータを移行できます。

がソースとして AWS DMS サポートする MySQL のバージョンについては、「」を参照してくださいの[ソース AWS DMS](#)。

SSL を使用して、MySQL 互換のエンドポイントとレプリケーションインスタンスとの接続を暗号化できます。MySQL 互換のエンドポイントで SSL を使用する方法の詳細については、「[での SSL の使用 AWS Database Migration Service](#)」をご参照ください。

以下のセクションでは、「セルフ管理」という用語は、オンプレミスまたは Amazon EC2 にインストールされているデータベースが対象です。「AWSが管理する」という用語は、Amazon RDS、Amazon Aurora、Amazon S3 のデータベースが対象です。

MySQL 互換データベースと の操作の詳細については AWS DMS、以下のセクションを参照してください。

トピック

- [を使用した MySQL から MySQL への移行 AWS DMS](#)
- [のソースとしての MySQL 互換データベースの使用 AWS DMS](#)
- [のソースとしてのセルフマネージド MySQL 互換データベースの使用 AWS DMS](#)

- [のソースとしての AWS マネージド MySQL 互換データベースの使用 AWS DMS](#)
- [MySQL データベースを のソースとして使用する場合の制限 AWS DMS](#)
- [XA トランザクションのサポート](#)
- [のソースとして MySQL を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)
- [MySQL のソースデータ型](#)

Note

AWS Database Migration Service (AWS DMS) マッピングルールを設定するときは、データベース名またはスキーマ名にワイルドカード (%) を使用しないことが重要です。その代わりに、移行する必要があるユーザー作成のデータベースのみを明示的に指定する必要があります。ワイルドカード文字の使用には、ターゲットインスタンスで必要ではないシステムデータベース、および移行プロセス内のすべてのデータベースが含まれます。MySQL Amazon RDS マスターユーザーには、ターゲットシステムデータベースにデータをインポートするために必要なアクセス許可がないため、これらのシステムデータベースの移行は失敗します。

を使用した MySQL から MySQL への移行 AWS DMS

MySQL 以外のデータベースエンジンから MySQL データベースに移行する異種移行の場合、AWS DMS はほとんどの場合、最適な移行ツールです。ただし、MySQL データベースから MySQL データベースに移行する同種移行の場合は、同種データ移行プロジェクトを使用することをお勧めします。同種データ移行では、ネイティブのデータベースツールを使用して、AWS DMS と比較してデータ移行のパフォーマンスと精度が向上します。

のソースとしての MySQL 互換データベースの使用 AWS DMS

のソースとして MySQL データベースの使用を開始する前に AWS DMS、次の前提条件を満たしていることを確認してください。これらの前提条件は、セルフマネージドソースまたは AWS マネージドソースに適用されます。

レプリケーション管理者ロール AWS DMS を持つ のアカウントが必要です。ロールには、次の権限が必要です。

- [REPLICATION CLIENT] (レプリケーション クライアント) – この権限は、CDC タスクにのみ必要です。つまり、フルロードのみのタスクにはこの権限は必要ありません。

 Note

MariaDB バージョン 10.5.2 以降では、BINLOG MONITOR を使用できます。これは REPLICATION CLIENT に代わるものです。

- [REPLICATION SLAVE] (レプリケーション スレーブ) – この権限は、CDC タスクにのみ必要です。つまり、フルロードのみのタスクにはこの権限は必要ありません。
- SUPER – この権限は、バージョン 5.6.6 より前の MySQL でのみ必要です。

AWS DMS ユーザーには、レプリケーション用に指定されたソーステーブルに対する SELECT 権限も必要です。

MySQL 固有の移行前評価を使用する場合は、次の権限を付与します。

```
grant select on mysql.user to <dms_user>;
grant select on mysql.db to <dms_user>;
grant select on mysql.tables_priv to <dms_user>;
grant select on mysql.role_edges to <dms_user> #only for MySQL version 8.0.11 and higher
grant select on performance_schema.replication_connection_status to <dms_user>;
#Required for primary instance validation - MySQL version 5.7 and higher only
```

RDS ソースを使用していて、MySQL 固有の移行前評価を実行する予定がある場合は、次のアクセス許可を追加します。

```
grant select on mysql.rds_configuration to <dms_user>; #Required for binary log retention check
```

パラメータ BatchEnable が true の場合、以下を付与する必要があります。

```
grant create temporary tables on `<schema>`. * to <dms_user>;
```

のソースとしてのセルフマネージド MySQL 互換データベースの使用 AWS DMS

次のセルフマネージド型 MySQL 互換データベースを AWS DMS のソースとして使用できます。

- MySQL Community Edition
- MySQL Standard Edition

- MySQL Enterprise Edition
- MySQL Cluster Carrier Grade Edition
- MariaDB Community Edition
- MariaDB Enterprise Edition
- MariaDB Column Store

CDC を使用するには、バイナリログを有効にしてください。バイナリロギングを有効にするには、MySQL の `my.ini` (Windows) または `my.cnf` (UNIX) ファイルで以下のパラメータを設定する必要があります。

パラメータ	値
<code>server_id</code>	このパラメータは、1 以上の値に設定します。
<code>log-bin</code>	パスをバイナリログファイル (<code>log-bin=E:\MySql_Logs\BinLog</code>) に設定します。ファイル拡張子を含めないでください。
<code>binlog_format</code>	このパラメータは ROW に設定します。 <code>binlog_format</code> が STATEMENT に設定されているときは場合によっては、ターゲットにデータレプリケーション時に矛盾が生じる可能性があるため、レプリケーション中にこの設定をお勧めします。データベースエンジンは、 <code>binlog_format</code> が MIXED に設定されているとき、類似の矛盾したデータもターゲットに書き込みます。これはデータベースエンジンが自動的に STATEMENT ベースのログに切り替わり、ターゲットデータベースに一貫性のないデータが書き込まれることがあるためです。
<code>expire_logs_days</code>	このパラメータは、1 以上の値に設定します。ディスク容量の使いすぎを防ぐため、デフォルト値の 0 は使用しないことをお勧めします。
<code>binlog_checksum</code>	DMS バージョン 3.4.7 以前の場合、このパラメータを NONE に設定します。
<code>binlog_row_image</code>	このパラメータは FULL に設定します。
<code>log_slave_updates</code>	MySQL または MariaDB リードレプリカをソースとして使用している場合は、このパラメータを TRUE に設定します。

既存のデータを移行して継続的な変更をレプリケートするを使用して MySQL または MariaDB リードレプリカを DMS 移行タスクのソースとして使用している場合、データ損失が生じる可能性があります。DMS は、以下の条件で、フルロードまたは CDC のいずれかの際中にはトランザクションを書き込みません。

- DMS タスクが開始する前に、トランザクションがプライマリインスタンスにコミットされた。
- プライマリインスタンスとレプリカ間の遅延により、トランザクションが DMS タスクが開始するまでレプリカにコミットされなかった。

プライマリインスタンスとレプリカ間の遅延が長いほど、データ損失の可能性が大きくなります。

ソースで NDB (クラスター化) データベースエンジンを使用している場合、そのストレージエンジンを使用するテーブルで CDC を有効にするには以下のパラメータを設定する必要があります。これらの変更を MySQL の `my.ini` (Windows) または `my.cnf` (UNIX) ファイルに追加します。

パラメータ	値
<code>ndb_log_bin</code>	このパラメータは ON に設定します。この値により、クラスター化されたテーブルでの変更が確実にバイナリログに記録されます。
<code>ndb_log_update_as_write</code>	このパラメータは OFF に設定します。この値に設定すると、UPDATE ステートメントが INSERT ステートメントとしてバイナリログに書き込まれなくなります。
<code>ndb_log_updated_only</code>	このパラメータは OFF に設定します。この値に設定すると、バイナリログに変更された列だけでなく行全体が含まれます。

のソースとしての AWS マネージド MySQL 互換データベースの使用 AWS DMS

のソースとして、以下の AWS マネージド MySQL 互換データベースを使用できます AWS DMS。

- MySQL Community Edition
- MariaDB Community Edition
- Amazon Aurora MySQL 互換エディション

AWS マネージド MySQL 互換データベースを のソースとして使用する場合は AWS DMS、CDC に次の前提条件があることを確認してください。

- RDS for MySQL と RDS for MariaDB のバイナリログを有効にするには、インスタンスレベルで自動バックアップを有効にします。Aurora MySQL クラスターのバイナリログを有効にするには、パラメータグループで変数 `binlog_format` を変更します。

自動バックアップの設定の詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの「[自動バックアップの使用](#)」をご参照ください。

Amazon RDS for MySQL データベースのバイナリログ設定の詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの「[バイナリログ形式の設定](#)」をご参照ください。

Aurora MySQL クラスターのバイナリログ設定の詳細については、「[Amazon Aurora MySQL クラスターのバイナリログを有効にする方法](#)」をご参照ください。

- CDC を使用する予定の場合は、バイナリログを有効にします。Amazon RDS for MySQL データベースのバイナリログの設定の詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの「[バイナリログ形式の設定](#)」をご参照ください。
- バイナリログが使用可能であることを確認します AWS DMS。AWS マネージド MySQL 互換データベースはバイナリログをできるだけ早く消去するため、ログが利用可能なままになる時間を増やす必要があります。たとえば、ログ保持を 24 時間に伸ばすには、次のコマンドを実行します。

```
call mysql.rds_set_configuration('binlog retention hours', 24);
```

- `binlog_format` パラメータを "ROW" に設定します。

Note

MySQL または MariaDB では、`binlog_format` は動的パラメータであるため、新しい値を有効にするために再起動する必要はありません。ただし、新しい値は新しいセッションにのみ適用されます。レプリケーションの目的で `binlog_format` を ROW に切り替えても、値を変更する前にセッションが開始されていれば、データベースは引き続き MIXED 形式を使用して続くバイナリログを作成できます。これにより、AWS DMS がソースデータベースのすべての変更を適切にキャプチャできなくなる可能性があります。MariaDB または MySQL データベースの `binlog_format` 設定を変更する場合は、必ずデータベースを再起動して既存のすべてのセッションを閉じるか、DML (データ操作言語) 操作を実行するアプリケーションを再起動します。`binlog_format` パラメータを変更した後、データベースにすべてのセッションの再起動を強制 ROW すると、データベースが後続のすべて

のソースデータベースの変更を正しい形式で書き込み、がそれらの変更を適切にキャプチャ AWS DMS できるようになります。

- binlog_row_image パラメータを "Full" に設定します。
- DMS バージョン 3.4.7 以前の場合、binlog_checksum パラメータを "NONE" に設定します。Amazon RDS MySQL でのパラメータの設定の詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの「[自動バックアップの使用](#)」をご参照ください。
- Amazon RDS MySQL または Amazon RDS MariaDB リードレプリカをソースとして使用する場合は、リードレプリカでバックアップを有効にして、log_slave_updates パラメータが TRUE と設定されていることを確認します。

MySQL データベースを のソースとして使用する場合の制限 AWS DMS

MySQL データベースをソースとして使用する場合は、次の点を考慮してください。

- 変更データキャプチャ (CDC) は、Amazon RDS MySQL 5.5 以下ではサポートされていません。Amazon RDS for MySQL の場合、CDC を有効にするには、バージョン 5.6、5.7、または 8.0 を使用する必要があります。CDC は、セルフ管理 MySQL 5.5 ソースでサポートされています。
- CDC の場合、列データ型を変更する CREATE TABLE、ADD COLUMN、DROP COLUMN、renaming a column がサポートされています。ただし、DROP TABLE、RENAME TABLE、およびカラムのデフォルト値、カラムの NULL 可能性、文字セットなどの他の属性に対する更新はサポートされていません。
- ソースのパーティションテーブルの場合、ターゲットテーブル準備モードをターゲットのテーブルの削除に設定すると、は MySQL ターゲットにパーティションなしでシンプルなテーブル AWS DMS を作成します。パーティション分割されたテーブルをターゲットのパーティション分割されたテーブルに移行するには、ターゲット MySQL データベースにパーティション分割されたテーブルを事前に作成します。
- ALTER TABLE *table_name* ADD COLUMN *column_name* ステートメントを使用してテーブルの先頭 (FIRST) または中間 (AFTER) に列を追加することは、リレーショナルターゲットではサポートされていません。列は常にテーブルの末尾に追加されます。ターゲットが Amazon S3 または Amazon Kinesis Data Streams の場合、FIRST または AFTER を使用した列の追加がサポートされます。
- テーブル名に大文字と小文字が含まれていて、大文字と小文字が区別されるオペレーティングシステムにソースエンジンがホストされている場合、CDC はサポートされません。たとえば、Microsoft Windows や HFS+ を使用する OS X などです。

- Aurora MySQL 互換エディションサーバーレス v1 はフルロードで使えますが、CDC には使えません。これは MySQL の前提条件を有効にできないためです。詳細については、「[パラメータグループと Aurora サーバーレス v1](#)」をご参照ください。

Aurora MySQL 互換エディションのサーバーレス v2 は CDC をサポートしています。

- 列の AUTO_INCREMENT 属性は、ターゲットデータベース列に移行されません。
- バイナリログが標準のブロックストレージに保存されている場合の変更のキャプチャはサポートされていません。たとえば、バイナリログが Amazon S3 に保存されていると、CDC は機能しません。
- AWS DMS は、デフォルトで InnoDB ストレージエンジンを使用してターゲットテーブルを作成します。InnoDB 以外のストレージエンジンを使用する必要がある場合、テーブルを手動で作成し、[何もしない](#)モードを使用してそのテーブルに移行する必要があります。
- DMS 移行タスクモードが既存のデータの移行 - フルロードのみである AWS DMS 場合を除き、Aurora MySQL レプリカを のソースとして使用することはできません。
- 全ロード時に MySQL 互換ソースが停止している場合、AWS DMS タスクはエラーで停止しません。タスクは正常に終了しますが、ターゲットとソースが同期しない可能性があります。この場合、タスクを再開するか、影響を受けたテーブルを再ロードしてください。
- 列の値の一部で作成されたインデックスは移行されません。たとえば、インデックス CREATE INDEX first_ten_chars ON customer (name(10)) はターゲットに作成されません。
- 場合によっては、タスクが LOB をレプリケートしないように設定されています (「SupportLobs」がタスク設定で false になっているか、タスクコンソールで LOB 列を含めないがオンになっている)。このような場合、AWS DMS は MEDIUMBLOB、LONGBLOB、MEDIUMTEXT、および LONGTEXT の各列をターゲットに移行しません。

BLOB、TINYBLOB、TEXT、および TINYTEXT 列は影響を受けず、ターゲットに移行されます。

- 一時データテーブルまたはシステムでバージョン管理されたテーブルは、MariaDB ソースおよびターゲットデータベースではサポートされていません。
- 2 つの Amazon RDS Aurora MySQL クラスター間で移行する場合、RDS Aurora MySQL ソース エンドポイントは、レプリカ インスタンスではなく読み取り/書き込みインスタンスである必要があります。
- AWS DMS 現在、は MariaDB のビュー移行をサポートしていません。
- AWS DMS は、MySQL のパーティションテーブルの DDL 変更をサポートしていません。CDC 中にパーティション DDL が変更されてもテーブルが中断されないようにするには、skipTableSuspensionForPartitionDdl を true に設定します。

- AWS DMS は、バージョン 3.5.0 以降の XA トランザクションのみをサポートします。以前のバージョンでは XA トランザクションはサポートされていません。MariaDB バージョン 10.6 以降の XA トランザクション AWS DMS はサポートされていません。詳細については、[the section called “XA トランザクションのサポート”](#)以下を参照してください。
- AWS DMS は、ソースデータに GTIDs を使用しません。
- AWS DMS は Aurora MySQL 拡張バイナリログをサポートしていません。
- AWS DMS はバイナリログトランザクションの圧縮をサポートしていません。
- AWS DMS は、InnoDB ストレージエンジンを使用して MySQL データベースの ON DELETE CASCADE イベントと ON UPDATE CASCADE イベントを伝播しません。InnoDB このようなイベントについては、MySQL は子テーブルでのカスケード操作を反映する binlog イベントを生成しません。したがって、AWS DMS は対応する変更を子テーブルにレプリケートできません。詳細については、「[インデックス、外部キー、カスケード更新、または削除が移行されない](#)」を参照してください。
- AWS DMS は、計算された (VIRTUAL および GENERATED ALWAYS) 列の変更をキャプチャしません。この制限を回避するには、次の手順を実行します。
 - ターゲットデータベースにターゲットテーブルを事前に作成して、DO_NOTHINGまたは TRUNCATE_BEFORE_LOAD のフルロード設定の AWS DMS タスク設定を使用してタスクを作成する。
 - 計算列をタスクスコープから削除する変換ルールを追加する。変換ルールの詳細については、「[変換ルールおよび変換アクション](#)」を参照。
- 内部 MySQL の制限により、は 4GB 以下のサイズの BINLOGs を処理 AWS DMS できます。BINLOGが 4GB を超えると、DMS タスクの障害やその他の予期しない動作が発生する可能性があります。4GB を超える BINLOG を回避するには、トランザクションのサイズを小さくする必要があります。
- AWS DMS は、スキーマ、テーブル、および列名でバックティック (`) または一重引用符 (') をサポートしていません。
- AWS DMS は、ソースデータベース内の非表示の列からデータを移行しません。このような列を移行の範囲に含めるには、ALTER TABLE ステートメントを使用して列を表示します。

XA トランザクションのサポート

Extended Architecture (XA) トランザクションは、複数のトランザクションリソースによる操作セットを単一の信頼性の高いグローバルトランザクションにグループ化するために使用できるトランザクションです。XA トランザクションは 2 フェーズコミットプロトコルを使用

します。通常、XA トランザクションがオープンである間に変更をキャプチャすると、データが損失する可能性があります。データベースが XA トランザクションを使用していない場合は、IgnoreOpenXaTransactionsCheck のデフォルト値 TRUE を使用してこのアクセス権限と設定を無視できます。XA トランザクションのあるソースからレプリケーションを開始するには、次を実行します。

- AWS DMS エンドポイントユーザーに次のアクセス許可があることを確認します。

```
grant XA_RECOVER_ADMIN on *.* to 'userName'@'%';
```

- エンドポイント設定 IgnoreOpenXaTransactionsCheck を false に設定する。

Note

AWS DMS は、MariaDB Source DB バージョン 10.6 以降の XA トランザクションをサポートしていません。

のソースとして MySQL を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS

追加の接続属性を使用する場合と同様、エンドポイント設定を使用してソースの MySQL データベースを設定できます。AWS DMS コンソールを使用するか、`--my-sql-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}'` JSON 構文での `create-endpoint` コマンドを使用して [AWS CLI](#)、ソースエンドポイントを作成するときに設定を指定します。

次の表は、MySQL をソースとして使用できるエンドポイント設定を説明しています。

名前	説明
ConnectionTimeout	この追加の接続属性 (ECA) を使用して、MySQL インスタンスのエンドポイント接続のタイムアウトを秒単位で設定する。デフォルト値は 10 秒です。ECA の例: <code>ConnectionTimeout=30</code> 。
EventsPollInterval	データベースがアイドル状態のとき、バイナリログで新しい変更/イベントをチェックする頻度を指定します。 デフォルト値: 5

名前	説明
	有効な値: 1 ~ 60 例: <code>--my-sql-settings '{"EventsPollInterval": 5}'</code> この例では、はバイナリログの変更を 5 秒ごとに AWS DMS チェックします。
ExecuteTimeout	AWS DMS バージョン 3.4.7 以降では、は MySQL ソースエンドポイントのクライアントステートメントのタイムアウトを秒単位で設定します。 デフォルト値: 60 例: <code>--my-sql-settings '{"ExecuteTimeout": 1500}'</code>
ServerTimezone	ソース MySQL データベースのタイムゾーンを指定します。 例: <code>--my-sql-settings '{"ServerTimezone": "US/Pacific"}'</code>
AfterConnectScript	がエンドポイント AWS DMS に接続した直後に実行するスクリプトを指定します。移行タスクは、SQL ステートメントが成功するか失敗するかにかかわらず、引き続き実行されます。 有効な値: セミコロンで区切られた 1 つ以上の有効な SQL ステートメント。 例: <code>--my-sql-settings '{"AfterConnectScript": "ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA=system"}'</code>

名前	説明
CleanSourceMetadataOnMismatch	不一致が発生すると、レプリケーションインスタンスのテーブルメタデータ情報をクリーンアップして再作成します。たとえば、テーブルの DDL を変更すると、レプリケーションインスタンスにキャッシュされているテーブルに関する情報が変更される場合があります。Boolean。 デフォルト値: false 例: <code>--my-sql-settings '{"CleanSourceMetadataOnMismatch": false}'</code>
skipTableSuspensionForPartitionDdl	AWS DMS は、MySQL のパーティションテーブルの DDL 変更をサポートしていません。AWS DMS バージョン 3.4.6 以降では、これを に設定すると、CDC. AWS DMS ignores partitioned-table-related DDL 中のパーティション DDL の変更に対するテーブルの停止が true スキップされ、引き続きバイナリログの変更が処理されます。 デフォルト値: false 例: <code>--my-sql-settings '{"skipTableSuspensionForPartitionDdl": true}'</code>
IgnoreOpenXaTransactionsCheck	AWS DMS バージョン 3.5.0 以降では、タスクが起動中に開いている XA トランザクションを無視するかどうかを指定します。ソースに XA トランザクションがある場合はこれを false に設定する。 デフォルト値: true 例: <code>--my-sql-settings '{"IgnoreOpenXaTransactionsCheck": false}'</code>

MySQL のソースデータ型

次の表は、の使用時にサポートされる MySQL データベースのソースデータ型 AWS DMS と、AWS DMS データ型からのデフォルトのマッピングを示しています。

ターゲットにマッピングされるデータ型を表示する方法については、使用しているターゲットエンドポイントのセクションをご参照ください。

AWS DMS データ型の詳細については、「」を参照してください[AWS Database Migration Service のデータ型](#)。

MySQL のデータ型	AWS DMS データ型
INT	INT4
BIGINT	INT8
MEDIUMINT	INT4
TINYINT	INT1
SMALLINT	INT2
UNSIGNED TINYINT	UINT1
UNSIGNED SMALLINT	UINT2
UNSIGNED MEDIUMINT	UINT4
UNSIGNED INT	UINT4
UNSIGNED BIGINT	UINT8
DECIMAL(10)	NUMERIC (10,0)
BINARY	BYTES(1)
BIT	BOOLEAN
BIT(64)	BYTES(8)
BLOB	BYTES(65535)

MySQL のデータ型	AWS DMS データ型
LOB	BLOB
MEDIUMBLOB	BLOB
TINYBLOB	BYTES(255)
DATE	DATE
DATETIME	DATETIME 括弧で囲まれた値が指定されていない DATETIME は、ミリ秒なしでレプリケート される。括弧内の値が 1~5 (DATETIME(5) など) の DATETIME は、ミリ秒単位でレプリ ケートされる。 DATETIME 列をレプリケートしても、ター ゲット上の時刻は変わらない。UTC には変換 されない。
TIME	STRING
TIMESTAMP	DATETIME TIMESTAMP 列をレプリケートすると、時間は ターゲットで UTC に変換される。
YEAR	INT2
DOUBLE	REAL8

MySQL のデータ型	AWS DMS データ型
FLOAT	REAL(DOUBLE) FLOAT 値が次の範囲にない場合は、変換を使用して FLOAT を STRING にマップする。変換の詳細については、「 変換ルールおよび変換アクション 」をご参照ください。 サポートされる FLOAT の範囲は、-1.79E+308 ~ -2.23E-308、0、2.23E-308 ~ 1.79E+308。
VARCHAR(45)	WSTRING (45)
VARCHAR(2000)	WSTRING (2000)
VARCHAR(4000)	WSTRING (4000)
VARBINARY (4000)	BYTES (4000)
VARBINARY (2000)	BYTES (2000)
CHAR	WSTRING
TEXT	WSTRING
LONGTEXT	NCLOB
MEDIUMTEXT	NCLOB
TINYTEXT	WSTRING(255)
GEOMETRY	BLOB
POINT	BLOB
LINESTRING	BLOB
POLYGON	BLOB
MULTIPOINT	BLOB

MySQL のデータ型	AWS DMS データ型
MULTILINESTRING	BLOB
MULTIPOLYGON	BLOB
GEOMETRYCOLLECTION	BLOB
ENUM	WSTRING (<i>[length]</i> (長さ)) ここで、 <i>[length]</i> (長さ) は列挙型の最長値の長さです。
SET	WSTRING (<i>[length]</i> (長さ)) ここで、 <i>[length]</i> (長さ) は、カンマを含む SET 内のすべての値の合計の長さです。
JSON	CLOB

Note

場合によっては、値が「ゼロ」(つまり、0000-00-00) の DATETIME データ型と TIMESTAMP データ型を指定できます。存在する場合は、レプリケーション タスクのターゲットデータベースが DATETIME データ型と TIMESTAMP データ型で「ゼロ」値に対応していることを確認してください。サポートされていない場合、これらの値はターゲットで NULL として記録されます。

のソースとしての SAP ASE データベースの使用 AWS DMS

を使用して、以前は Sybase と呼ばれていた SAP Adaptive Server Enterprise (ASE) データベースからデータを移行できます AWS DMS。SAP ASE データベースをソースとして使用すると、サポートされている他の AWS DMS ターゲットデータベースにデータを移行できます。

がソースとして AWS DMS サポートする SAP ASE のバージョンについては、「」を参照してください [のソース AWS DMS](#)。

SAP ASE データベースと の操作の詳細については AWS DMS、以下のセクションを参照してください。

トピック

- [SAP ASE データベースを のソースとして使用するための前提条件 AWS DMS](#)
- [SAP ASE を のソースとして使用する場合の制限 AWS DMS](#)
- [のソースとして SAP ASE を使用するために必要なアクセス許可 AWS DMS](#)
- [切り捨てポイントの削除](#)
- [SAP ASE を のソースとして使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)
- [SAP ASE のソースデータ型](#)

SAP ASE データベースを のソースとして使用するための前提条件 AWS DMS

SAP ASE データベースをソースにするには AWS DMS、次の操作を行います。

- sp_setreptable コマンドを使用して、テーブルで SAP ASE レプリケーションを有効にします。詳細については、「[Sybase Infocenter アーカイブ](#)」をご参照ください。
- SAP ASE データベースの RepAgent を無効にします。詳細については、「[プライマリデータベースの RepAgent スレッド停止と無効化](#)」をご参照ください。
- 非ラテン文字 (例: 中国語) 用に設定された、Windows EC2 インスタンスで、SAP ASE バージョン 15.7 にレプリケーションするには、ターゲットコンピュータに SAP ASE 15.7 SP121 をインストールします。

Note

継続的変更データ キャプチャ (CDC) レプリケーションでは DMS が dbcc logtransfer と dbcc log を実行して、トランザクションログからデータを読み取ります。

SAP ASE を のソースとして使用する場合の制限 AWS DMS

SAP ASE データベースを AWS DMSのソースとして使用する場合は、以下の制限が適用されます。

- SAP ASE データベースごとに継続的なレプリケーションまたは CDC を使用して実行できる AWS DMS タスクは 1 つだけです。フルロードのみのタスクは複数で並行して実行できます。

- テーブルの名前を変更することはできません。たとえば、以下のコマンドは失敗します。

```
sp_rename 'Sales.SalesRegion', 'SalesReg;
```

- 列の名前を変更することはできません。たとえば、以下のコマンドは失敗します。

```
sp_rename 'Sales.Sales.Region', 'RegID', 'COLUMN';
```

- バイナリデータ型文字列の末尾にあるゼロ値は、ターゲットデータベースにレプリケートされるときに切り捨てられます。たとえば、ソーステーブル内の 0x00000000000000000000000000000000100000100000000 はターゲットテーブルでは 0x000000000000000000000000000000001000001 になります。
- データベースのデフォルトが NULL 値を許可しないように設定されている場合、は NULL 値を許可しない列を持つターゲットテーブル AWS DMS を作成します。したがって、全ロードまたは CDC レプリケーションタスクに空の値が含まれている場合、はエラーを AWS DMS スローします。以下のコマンドを使用してソースデータベースで NULL 値を許容することにより、これらのエラーを防ぐことができます。

```
sp_dboption database_name, 'allow nulls by default', 'true'
go
use database_name
CHECKPOINT
go
```

- reorg rebuild インデックスコマンドはサポートされていません。
- AWS DMS では、クラスターや MSA (マルチサイト可用性)/ウォームスタンバイをソースとして使用することはできません。
- AR_H_TIMESTAMP 変換ヘッダー式はマッピングルールで使用され、追加された列ではミリ秒がキャプチャされません。
- CDC 中に Merge 操作を実行すると、回復不可能なエラーが発生します。ターゲットを同期状態に戻すには、フルロードを実行します。
- ロールバックトリガーイベントは、データ行ロックスキームを使用するテーブルではサポートされません。
- AWS DMS は、ソース SAP データベースからタスクスコープ内のテーブルを削除した後、レプリケーションタスクを再開できません。DMS レプリケーションタスクが停止し、DML 操作 (INSERT、UPDATE、DELETE) が実行された後にテーブルを削除した場合、レプリケーションタスクをもう一度開始する必要があります。

のソースとして SAP ASE を使用するために必要なアクセス許可 AWS DMS

SAP ASE データベースを AWS DMS タスクのソースとして使用するには、アクセス許可を付与する必要があります。AWS DMS データベース定義で指定されたユーザーアカウントに、SAP ASE データベースで次のアクセス許可を付与します。

- sa_role
- replication_role
- sybase_ts_role
- デフォルトでは、sp_setreptable ストアドプロシージャを実行するアクセス許可が必要な場合、は SAP ASE レプリケーションオプション AWS DMS を有効にします。データベースエンドポイントから直接、AWS DMS それ自体ではなくテーブル sp_setreptable で を実行する場合は、enableReplication 追加の接続属性を使用できます。詳細については、「[SAP ASE を のソースとして使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)」を参照してください。

切り捨てポイントの削除

タスクが開始されると、は syslogshold システムビュー

に \$replication_truncation_point エントリ AWS DMS を確立し、レプリケーションプロセスが進行中であることを示します。AWS DMS が動作している間、ターゲットに既にコピーされているデータの量に応じて、レプリケーション切り捨てポイントを一定の間隔で進めます。

\$replication_truncation_point エントリが確立されたら、データベースログが過度に大きくなならないように AWS DMS タスクを実行したままにします。AWS DMS タスクを完全に停止する場合は、次のコマンドを発行してレプリケーション切り捨てポイントを削除します。

```
dbcc settrunc('ltm','ignore')
```

切り捨てポイントが削除されると、AWS DMS タスクを再開することはできません。ログは、引き続きチェックポイントで自動的に切り捨てられます (自動切り捨てが設定されている場合)。

SAP ASE を のソースとして使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS

追加の接続属性の使用と同様、エンドポイントの設定を使用して、ソースの SAP ASE データベースを設定できます。AWS DMS コンソールを使用するか、--sybase-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}' JSON 構文での create-endpoint コマンドを使用して [AWS CLI](#)、ソースエンドポイントを作成するときに設定を指定します。

次の表は、ソースとして SAP ASE を使用できるエンドポイント設定を説明しています。

名前	説明
Charset	次の表に示すように、この属性を、国際文字セットに対応する SAP ASE 名に設定します。一部の文字セットでは、エンドポイント設定 Provider を Adaptive Server Enterprise 16.0.02.00 Full に設定する必要があります。 デフォルト値: iso_1 例: --sybase-settings '{"Charset": "utf8"}' 有効な値: • acsii_8 • big5hk • cp437 • cp850 • cp852 • cp852 • cp855 • cp857 • cp858 • cp860 • cp864 • cp866 • cp869 • cp874 • cp932 • cp936 • cp950

名前	説明
	• cp1250 • cp1251 • cp1252 • cp1253 • cp1254 • cp1255 • cp1256 • cp1257 • cp1258 • deckanji • euccns • eucgb • eucjis • eucksc • gb18030 • greek8 • iso_1 • iso88592 • iso88595 • iso88596 • iso88597 • iso88598 • iso88599 • iso15 • kz1048 • koi8 • roman8 • iso88599 • sjis

名前	説明
	• tis620 • turkish8 • utf8 SAP ASE データベースでサポートされる文字セットに関するその他の質問については、「適合サーバーエンタープライズが対応している文字セット」をご参照ください。
EnableReplication	経由ではなくデータベースエンドのテーブルsp_setrep table で を有効にする場合は、この属性を設定します AWS DMS。 デフォルト値: true 有効な値: true または false 例: <code>--sybase-settings '{"EnableReplication": false}'</code>
EncryptPassword	ソースデータベースで "net password encryption reqd" を有効にした場合は、この属性を設定します。 デフォルト値: 0 有効な値: 0、1、または 2 例: <code>--sybase-settings '{"EncryptPassword": 1}'</code> これらのパラメータ値の詳細については、「適応型サーバーエンタープライズ:EncryptPassword 接続文字列プロパティの使用」をご参照ください。

名前	説明
Provider	ASE 15.7 以降のバージョンで Transport Layer Security (TLS) 1.1 または 1.2 を使用する場合は、この属性を設定する。AWS では TLS バージョン 1.2 以降が必要であり、推奨はバージョン 1.3 であることに注意する。 デフォルト値: Adaptive Server Enterprise 有効な値: Adaptive Server Enterprise 16.03.06、Adaptive Server Enterprise 16.0.02.00 Full 例: <code>--sybase-settings '{"Provider": "Adaptive Server Enterprise 16.03.06"}'</code>

SAP ASE のソースデータ型

の使用 AWS DMS 時にサポートされる SAP ASE ソースデータ型と AWS DMS、データ型からのデフォルトのマッピングのリストについては、次の表を参照してください。AWS DMS は、ユーザー定義型 (UDT) データ型の列を持つ SAP ASE ソーステーブルをサポートしていません。このデータ型のレプリケートされた列は NULL として作成されます。

ターゲットにマッピングされるデータ型を表示する方法については、ターゲットエンドポイントの「[データ移行のターゲット](#)」セクションをご参照ください。

AWS DMS データ型の詳細については、「」を参照してください[AWS Database Migration Service のデータ型](#)。

SAP ASE のデータ型	AWS DMS データ型
BIGINT	INT8
UNSIGNED BIGINT	UINT8
INT	INT4
UNSIGNED INT	UINT4

SAP ASE のデータ型	AWS DMS データ型
SMALLINT	INT2
UNSIGNED SMALLINT	UINT2
TINYINT	UINT1
DECIMAL	NUMERIC
NUMERIC	NUMERIC
FLOAT	REAL8
DOUBLE	REAL8
REAL	REAL4
MONEY	NUMERIC
SMALLMONEY	NUMERIC
DATETIME	DATETIME
BIGDATETIME	DATETIME(6)
SMALLDATETIME	DATETIME
DATE	DATE
TIME	TIME
BIGTIME	TIME
CHAR	STRING
UNICHAR	WSTRING
NCHAR	WSTRING
VARCHAR	STRING

SAP ASE のデータ型	AWS DMS データ型
UNIVARCHAR	WSTRING
NVARCHAR	WSTRING
BINARY	BYTES
VARBINARY	BYTES
BIT	BOOLEAN
TEXT	CLOB
UNITEXT	NCLOB
IMAGE	BLOB

のソースとしての MongoDB の使用 AWS DMS

がソースとして AWS DMS サポートする MongoDB のバージョンについては、「」を参照してくださいの[ソース AWS DMS](#)。

MongoDB バージョンのサポートについては、次の点に注意します。

- バージョン AWS DMS 3.4.5 以降では、MongoDB バージョン 4.2 および 4.4 がサポートされています。
- AWS DMS 3.4.5 以降のバージョンと MongoDB 4.2 以降のバージョンでは、分散トランザクションがサポートされています。MongoDB の分散トランザクションの詳細については、「[MongoDB ドキュメント](#)」の「[Transactions](#)」を参照してください。
- AWS DMS 3.5.0 以降のバージョンは、3.6 より前のバージョンの MongoDB をサポートしていません。
- バージョン AWS DMS 3.5.1 以降では、MongoDB バージョン 5.0 がサポートされています。
- バージョン AWS DMS 3.5.2 以降では、MongoDB バージョン 6.0 がサポートされています。
- バージョン AWS DMS 3.5.4 以降では、MongoDB バージョン 7.0 および 8.0 がサポートされています。

MongoDB を初めてお使いの方のために、以下の MongoDB データベースの概念について説明します。

- MongoDB のレコードは、フィールドと値のペアで構成されるデータ構造であるドキュメントです。フィールドの値には、他のドキュメント、配列、およびドキュメントの配列を含めることができます。ドキュメントは、リレーショナルデータベースのテーブルの行とほぼ同等です。
- MongoDB のコレクションはドキュメントのグループであり、リレーショナルデータベーステーブルとほぼ同等です。
- MongoDB のデータベースはコレクションの集合であり、リレーショナル データベーステーブルのスキーマとほぼ同等です。
- 内部的には、MongoDB ドキュメントは、ドキュメント内の各フィールドのタイプを含む、圧縮形式でバイナリ JSON (BSON) ファイルとして格納されます。各ドキュメントには一意の ID があります。

AWS DMS は、MongoDB をソースとして使用する場合、ドキュメントモードまたはテーブルモードの 2 つの移行モードをサポートします。MongoDB エンドポイントを作成するとき、AWS DMS コンソールからのメタデータモード パラメータを設定して、使用する移行モードを指定します。オプションとして、エンドポイント設定パネルで `_id` を個別の列として指定するのチェックマークボタンを選択して、プライマリ キーとして機能する `_id` という名前の 2 番目の列を作成できます。

移行モードの選択は、以下に説明するように、ターゲットデータの結果形式に影響します。

ドキュメントモード

ドキュメントモードでは、MongoDB ドキュメントは「現状のまま」移行されます。これは、その中のドキュメントデータが `_doc` という名前のターゲットテーブルの 1 つの列と見なされることを意味します。MongoDB をソースエンドポイントとして使用する場合のデフォルト設定はドキュメントモードです。

たとえば、`myCollection` という MongoDB コレクションの次のドキュメントを考えてみましょう。

```
db.myCollection.find()
{ "_id" : ObjectId("5a94815f40bd44d1b02bdfe0"), "a" : 1, "b" : 2, "c" : 3 }
{ "_id" : ObjectId("5a94815f40bd44d1b02bdfe1"), "a" : 4, "b" : 5, "c" : 6 }
```


ドキュメントモードを使用してデータをリレーショナルデータベーステーブルに移行した後、データは以下のように構成されます。MongoDB ドキュメントのデータフィールドは `_doc` 列に統合されています。

oid_id	_doc
5a94815f40bd44d1b02bdfe0	{ "a" : 1, "b" : 2, "c" : 3 }
5a94815f40bd44d1b02bdfe1	{ "a" : 4, "b" : 5, "c" : 6 }

オプションで、追加の接続属性 `extractDocID` を `true` に設定して、プライマリキーとして動作する、"`_id`" という名前の 2 つ目の列を作成できます。CDC を使用する場合は、このパラメータを `true` に設定します。

[マルチドキュメントトランザクション](#)を生成するソースで CDC を使用する場合は、`ExtractDocId` パラメータを `true` に設定する必要があります。このパラメータが有効になっていない場合、AWS DMS タスクはマルチドキュメントトランザクションを検出すると失敗します。

ドキュメントモードでは、は次のようなコレクションの作成と名前変更 AWS DMS を管理します。

- ソースデータベースに新しいコレクションを追加すると、はコレクションの新しいターゲットテーブル AWS DMS を作成し、ドキュメントをレプリケートします。
- ソースデータベースで既存コレクションの名前を変更すると、AWS DMS はターゲット テーブルの名前を変更しません。

ターゲット エンドポイントが Amazon DocumentDB の場合は、ドキュメントモードで移行を実行します。

テーブルモード

テーブルモードでは、は MongoDB ドキュメントの各最上位フィールドをターゲットテーブルの列 AWS DMS に変換します。フィールドがネストされている場合、はネストされた値を 1 つの列に AWS DMS フラット化します。AWS DMS 次に、キーフィールドとデータ型をターゲットテーブルの列セットに追加します。

MongoDB ドキュメントごとに、は各キーとタイプをターゲットテーブルの列セット AWS DMS に追加します。たとえば、テーブルモードを使用すると、は前の例を次のテーブル AWS DMS に移行します。

oid_id	a	b	c
5a94815f4 0bd44d1b02bdfe0	1	2	3
5a94815f4 0bd44d1b02bdfe1	4	5	6

入れ子の値は、ドット区切りのキー名を含む列にフラット化されます。列は、ピリオドで区切られたフラット化されたフィールド名の連結と呼ばれます。たとえば、`h` などのネストされた値のフィールドを持つ JSON ドキュメント `{"a" : {"b" : {"c": 1}}}` をという名前の列 AWS DMS に移行します。 `a.b.c`。

ターゲット列を作成するには、`h` は指定された数の MongoDB ドキュメント AWS DMS をスキャンし、すべてのフィールドとそのタイプのセットを作成します。AWS DMS 次に、このセットを使用してターゲットテーブルの列を作成します。コンソールを使用して MongoDB ソースエンドポイントを作成または変更する場合は、スキャンするドキュメントの数を指定できます。デフォルト値は 1000 ドキュメントです。を使用する場合は AWS CLI、追加の接続属性 `docsToInvestigate` を使用できます。

テーブルモードでは、`h` は次のようなドキュメントとコレクション AWS DMS を管理します。

- 既存のコレクションにドキュメント (行) を追加する場合は、ドキュメントがレプリケートされます。ターゲットに存在しないフィールドがある場合、それらのフィールドはレプリケーションされません。
- ドキュメントを更新すると、更新されたドキュメントはレプリケートされます。ターゲットに存在しないフィールドがある場合、それらのフィールドはレプリケーションされません。
- ドキュメントの削除は完全にサポートされています。
- CDC タスクの実行中に新しいコレクションを追加しても、ターゲット上に新しいテーブルは作成されません。
- 変更データキャプチャ (CDC) フェーズ AWS DMS では、`h` はコレクションの名前変更をサポートしていません。

トピック

- [のソースとして MongoDB を使用する場合に必要なアクセス許可 AWS DMS](#)
- [CDC 用 MongoDB レプリカセットの設定](#)

- [のソースとして MongoDB を使用する場合のセキュリティ要件 AWS DMS](#)
- [MongoDB コレクションをセグメント化した並行移行](#)
- [MongoDB を のソースとして使用する場合の複数のデータベースの移行 AWS DMS](#)
- [のソースとして MongoDB を使用する場合の制限 AWS DMS](#)
- [のソースとして MongoDB を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)
- [MongoDB のソースデータ型](#)

のソースとして MongoDB を使用する場合に必要なアクセス許可 AWS DMS

MongoDB ソースを使用した AWS DMS 移行では、ルート権限を持つユーザーアカウントを作成するか、移行するデータベースに対するアクセス許可のみを持つユーザーを作成できます。

次のコードは、ルートアカウントとなるユーザーを作成します。

```
use admin
db.createUser(
  {
    user: "root",
    pwd: "password",
    roles: [ { role: "root", db: "admin" } ]
  }
)
```

MongoDB 3.x ソースに関して次のコードは、移行するデータベースに対して最小限の権限を持つユーザーを作成します。

```
use database_to_migrate
db.createUser(
  {
    user: "dms-user",
    pwd: "password",
    roles: [ { role: "read", db: "local" }, "read" ]
  })
```

MongoDB 4.x ソースの場合、以下のコードは最小限の権限を持つユーザーを作成します。

```
{ resource: { db: "", collection: "" }, actions: [ "find", "changeStream" ] }
```

たとえば、「admin」データベースに次のロールを作成します。

```
use admin
db.createRole(
{
  role: "changestreamrole",
  privileges: [
    { resource: { db: "", collection: "" }, actions: [ "find","changeStream" ] }
  ],
  roles: []
}
)
```

ロールが作成されたら、移行するデータベースにユーザーを作成します。

```
use test
> db.createUser(
{
  user: "dms-user12345",
  pwd: "password",
  roles: [ { role: "changestreamrole", db: "admin" }, "read"]
})
```

CDC 用 MongoDB レプリカセットの設定

MongoDB で継続的なレプリケーションまたは CDC を使用するには、MongoDB オペレーションログ (oplog) へのアクセス AWS DMS が必要です。レプリカセットが存在しない場合に oplog を作成するには、レプリカセットをデプロイする必要があります。詳細については、[MongoDB のドキュメント](#)をご参照ください。

ソースエンドポイントとして設定された MongoDB レプリカのプライマリまたはセカンダリノードを持つ CDC を使用することができます。

スタンドアロンインスタンスをレプリカセットに変換するには

1. コマンドラインを使用して、mongo に接続します。

```
mongo localhost
```

2. mongod サービスを停止します。

```
service mongod stop
```

3. 次のコマンドを使用して、mongod を再起動します。

```
mongod --replSet "rs0" --auth -port port_number
```

4. 次のコマンドを使用して、レプリカセットへの接続をテストします。

```
mongo -u root -p password --host rs0/localhost:port_number  
--authenticationDatabase "admin"
```

ドキュメントモードの移行を実行する予定がある場合は、MongoDB エンドポイントを作成するときに `_id as a separate column` オプションを選択します。このオプションを選択すると、プライマリキーとして機能する `_id` という名前の 2 番目の列が作成されます。この 2 番目の列は、データ操作言語 (DML) オペレーションをサポートするために AWS DMS で必要です。

Note

AWS DMS は、オペレーションログ (oplog) を使用して、継続的なレプリケーション中の変更をキャプチャします。ガレコード AWS DMS を読み取る前に MongoDB がオログからレコードをフラッシュすると、タスクは失敗します。少なくとも 24 時間は変更が保持されるように oplog のサイジングを行うことをお勧めします。

のソースとして MongoDB を使用する場合のセキュリティ要件 AWS DMS

AWS DMS は、MongoDB の 2 つの認証方法をサポートしています。この 2 つの認証方法はパスワードを暗号化するために使用するため、`authType` パラメータが `PASSWORD` に設定されているときのみ使用されます。

MongoDB の認証方法は次のとおりです。

- MONGODB-CR — 下位互換性のために
- SCRAM-SHA-1 – バージョン 3.x と 4.0 認証を使用する場合のデフォルト

認証方法が指定されていない場合、AWS DMS は MongoDB ソースのバージョンにデフォルトの方法を使用します。

MongoDB コレクションをセグメント化した並行移行

移行タスクのパフォーマンスを向上させるために、MongoDB ソース エンドポイントは、テーブルマッピングでの並列全ロードの 2 つのオプションをサポートしています。

つまり、自動セグメンテーションまたはテーブルマッピングによる範囲セグメンテーションを使用して、JSON 設定で並列全ロードを行うことで、コレクションを並行移行できます。自動セグメンテーションでは、の基準を指定 AWS DMS して、各スレッドで移行するソースを自動的にセグメント化できます。範囲セグメンテーションを使用すると、DMS が各スレッドで移行する各セグメントの特定 AWS DMS の範囲を指定できます。これらの設定の詳細については、「[テーブルとコレクション設定のルールとオペレーション](#)」をご参照ください。

自動セグメンテーション範囲を使用して MongoDB データベースを並列移行する

スレッドごとにデータを自動的にパーティション (セグメント化) する AWS DMS の基準を指定することで、ドキュメントを並列移行できます。特に、スレッドごとに移行するドキュメントの数を指定します。このアプローチを使用して、スレッドあたりのパフォーマンスを最大化するためにセグメントの境界を最適化 AWS DMS しようとしています。

テーブルマッピングで以下のテーブル設定オプションを使用して、セグメンテーション基準を指定できます。

テーブル設定オプション	説明
"type"	(必須) ソースとして "partitions-auto" for MongoDB を設定します。
"number-of-partitions"	(オプション) 移行に使用されるパーティション (セグメント) の総数。デフォルトは 16 です。
"collection-count-from-meta-data"	(オプション) このオプションが true に設定されている場合、AWS DMS は、パーティションの数を決定するために、推定コレクション数を使用します。このオプションが false に設定されている場合、は実際のコレクション数 AWS DMS を使用します。デフォルトは true です。
"max-records-skip-per-page"	(オプション) 各パーティションの境界を決定するときに一度にスキップするレコードの数。

テーブル設定オプション	説明
	は、ページ分割されたスキップアプローチ AWS DMS を使用してパーティションの最小境界を決定します。デフォルトは 10,000 です。 比較的高い値を設定すると、カーソルがタイムアウトし、タスクが失敗する可能性がある。相対的に低い値を設定すると、ページあたりのオペレーションが増え、全ロードが遅くなります。
"batch-size"	(オプション) 1 つのバッチで返されるドキュメントの数を制限します。各バッチには、サーバーへの往復が必要です。バッチサイズがゼロ (0) の場合、カーソルはサーバー定義の最大バッチサイズを使用します。デフォルトは 0 です。

次の例は、自動セグメンテーションのテーブルマッピングを示しています。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "admin",
        "table-name": "departments"
      },
      "rule-action": "include",
      "filters": []
    },
    {
      "rule-type": "table-settings",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "2",
      "object-locator": {
        "schema-name": "admin",
        "table-name": "departments"
      }
    }
  ]
}
```

```
    },
    "parallel-load": {
      "type": "partitions-auto",
      "number-of-partitions": 5,
      "collection-count-from-metadata": "true",
      "max-records-skip-per-page": 1000000,
      "batch-size": 50000
    }
  }
]
```

自動セグメンテーションには次のような制限があります。各セグメントの移行は、コレクション数とコレクション用の最小値 `_id` を別個にフェッチします。次に、ページ割りされたスキップを使用して、そのセグメントの最小境界を計算します。

従って、コレクション内のすべてのセグメント境界が計算されるまで、各コレクションで `_id` の最小値が一定のままであるようにします。セグメント境界の計算中にコレクションの `_id` 最小値を変更すると、データの損失や重複行のエラーが発生する可能性があります。

範囲セグメンテーションを使用して MongoDB データベースを並列移行する

スレッド内の各セグメント範囲を指定することで、ドキュメントを並列移行できます。このアプローチを使用して、スレッドあたりのドキュメント範囲の選択に応じて、各スレッドで移行するように AWS DMS 特定のドキュメントに指示します。

次のイメージは、7 つの項目を持つ MongoDB コレクションとプライマリキーとしての `_id` を示しています。

Key	Value	Type
▼ (1) ObjectId("5f805c74873173399a278d78")	{ 3 fields }	Object
_id	ObjectId("5f805c74873173399a278d78")	ObjectId
num	1	Int32
name	a	String
▼ (2) ObjectId("5f805c97873173399a278d79")	{ 3 fields }	Object
_id	ObjectId("5f805c97873173399a278d79")	ObjectId
num	2	Int32
name	b	String
▼ (3) ObjectId("5f805cb0873173399a278d7a")	{ 3 fields }	Object
_id	ObjectId("5f805cb0873173399a278d7a")	ObjectId
num	3	Int32
name	c	String
▼ (4) ObjectId("5f805cbb873173399a278d7b")	{ 3 fields }	Object
_id	ObjectId("5f805cbb873173399a278d7b")	ObjectId
num	4	Int32
name	d	String
▼ (5) ObjectId("5f805cc5873173399a278d7c")	{ 3 fields }	Object
_id	ObjectId("5f805cc5873173399a278d7c")	ObjectId
num	5	Int32
name	e	String
▼ (6) ObjectId("5f805cd0873173399a278d7d")	{ 3 fields }	Object
_id	ObjectId("5f805cd0873173399a278d7d")	ObjectId
num	6	Int32
name	f	String
▼ (7) ObjectId("5f805cdd873173399a278d7e")	{ 3 fields }	Object
_id	ObjectId("5f805cdd873173399a278d7e")	ObjectId
num	7	Int32
name	g	String

コレクションを の 3 つの特定のセグメントに分割 AWS DMS して並行して移行するには、テーブルマッピングルールを移行タスクに追加できます。これは次の JSON 例で示されます。

```
{ // Task table mappings:
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "testdatabase",
        "table-name": "testtable"
      },
      "rule-action": "include"
    }
  ]
}
```

```

}, // "selection" : "rule-type"
{
  "rule-type": "table-settings",
  "rule-id": "2",
  "rule-name": "2",
  "object-locator": {
    "schema-name": "testdatabase",
    "table-name": "testtable"
  },
  "parallel-load": {
    "type": "ranges",
    "columns": [
      "_id",
      "num"
    ],
    "boundaries": [
      // First segment selects documents with _id less-than-or-equal-to
      5f805c97873173399a278d79
      // and num less-than-or-equal-to 2.
      [
        "5f805c97873173399a278d79",
        "2"
      ],
      // Second segment selects documents with _id > 5f805c97873173399a278d79 and
      // _id less-than-or-equal-to 5f805cc5873173399a278d7c and
      // num > 2 and num less-than-or-equal-to 5.
      [
        "5f805cc5873173399a278d7c",
        "5"
      ]
      // Third segment is implied and selects documents with _id >
      5f805cc5873173399a278d7c.
    ] // : "boundaries"
  } // : "parallel-load"
} // "table-settings" : "rule-type"
] // : "rules"
} // :Task table mappings

```

このテーブルマッピング定義は、ソースコレクションを 3 つのセグメントに分割し、並列移行します。以下は、セグメンテーション境界です。

```
Data with _id less-than-or-equal-to "5f805c97873173399a278d79" and num less-than-or-equal-to 2 (2 records)
Data with _id > "5f805c97873173399a278d79" and num > 2 and _id less-than-or-equal-to "5f805cc5873173399a278d7c" and num less-than-or-equal-to 5 (3 records)
Data with _id > "5f805cc5873173399a278d7c" and num > 5 (2 records)
```

移行タスクが完了したら、次の例に示すように、テーブルが並列にロードされたことをタスクログから確認できます。ソーステーブルから各セグメントをアンロードするために使用する MongoDB find 句を確認することもできます。

```
[TASK_MANAGER      ] I: Start loading segment #1 of 3 of table
'testdatabase'. 'testtable' (Id = 1) by subtask 1. Start load timestamp
0005B191D638FE86 (replicationtask_util.c:752)

[SOURCE_UNLOAD     ] I: Range Segmentation filter for Segment #0 is initialized.
(mongodb_unload.c:157)

[SOURCE_UNLOAD     ] I: Range Segmentation filter for Segment #0 is: { "_id" :
{ "$lte" : { "$oid" : "5f805c97873173399a278d79" } }, "num" : { "$lte" :
{ "$numberInt" : "2" } } } (mongodb_unload.c:328)

[SOURCE_UNLOAD     ] I: Unload finished for segment #1 of segmented table
'testdatabase'. 'testtable' (Id = 1). 2 rows sent.

[TASK_MANAGER      ] I: Start loading segment #1 of 3 of table
'testdatabase'. 'testtable' (Id = 1) by subtask 1. Start load timestamp
0005B191D638FE86 (replicationtask_util.c:752)

[SOURCE_UNLOAD     ] I: Range Segmentation filter for Segment #0 is initialized.
(mongodb_unload.c:157)

[SOURCE_UNLOAD     ] I: Range Segmentation filter for Segment #0 is: { "_id" : { "$lte" :
{ "$oid" : "5f805c97873173399a278d79" } }, "num" : { "$lte" : { "$numberInt" :
"2" } } } (mongodb_unload.c:328)

[SOURCE_UNLOAD     ] I: Unload finished for segment #1 of segmented table
'testdatabase'. 'testtable' (Id = 1). 2 rows sent.

[TARGET_LOAD       ] I: Load finished for segment #1 of segmented table
'testdatabase'. 'testtable' (Id = 1). 1 rows received. 0 rows skipped. Volume
transferred 480.
```

```
[TASK_MANAGER    ] I: Load finished for segment #1 of table
'testdatabase'.'testtable' (Id = 1) by subtask 1. 2 records transferred.
```

現在、 はセグメントキー列として次の MongoDB データ型 AWS DMS をサポートしています。

- Double
- String
- ObjectId
- 32 ビット 整数
- 64 ビット 整数

MongoDB を のソースとして使用する場合の複数のデータベースの移行 AWS DMS

AWS DMS バージョン 3.4.5 以降では、サポートされているすべての MongoDB バージョンについて、1 つのタスクで複数のデータベースを移行できます。複数のデータベースを移行する場合は、次のステップを実行します：

1. MongoDB ソース エンドポイントを作成するときは、次のいずれかの操作を行います：
 - DMS コンソールのエンドポイントの作成ページで、[Endpoint configuration] (エンドポイント設定) の下にある[Database name] (データベース名) が空であることを確認してください。
 - コマンドを使用して AWS CLI CreateEndpoint、空の文字列値を の DatabaseName パラメータに割り当てます MongoDBSettings。
2. MongoDB ソースから移行するデータベースごとに、タスクのテーブルマッピングにおけるスキーマ名としてのデータベース名を指定します。これを行うには、コンソール内のガイド付き入力を使用するか、JSON で直接入力できます。ガイド付き入力の詳細については、「[コンソールからテーブル選択および変換を指定する](#)」をご参照ください。JSON の詳細については、「[選択ルールと選択アクション](#)」をご参照ください。

たとえば、次の JSON を指定して、3 つの MongoDB データベースを移行するとします。

Exampleスキーマ内のすべてのテーブルの移行

次の JSON は、すべてのテーブルをソースエンドポイントの Customers、Orders、Suppliers データベースからターゲット エンドポイントに移行します。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Customers",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include",
      "filters": []
    },
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "2",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Orders",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include",
      "filters": []
    },
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "3",
      "rule-name": "3",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Inventory",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include",
      "filters": []
    }
  ]
}
```

のソースとして MongoDB を使用する場合の制限 AWS DMS

以下は、MongoDB をソースとして使用する場合の制限です AWS DMS。

- テーブルモードの場合、コレクション内のドキュメントは、同じフィールドの値で 사용되는データ型と一致している必要があります。例えば、コレクション内のドキュメントに '{ a: { b:value ... } }' が含まれている場合、a.b フィールドの value を参照するコレクション内のすべてのドキュメントは、値が登場するコレクションの場所を問わず、value で同じデータ型を使用する必要があります。
- _id オプションが別の列として設定されている場合、ID 文字列は 200 文字以下でなければなりません。
- オブジェクト ID および配列タイプキーは、テーブルモードで oid および array というプレフィックスが付けられた列に変換されます。

内部的には、これらの列はプレフィックスが付けられた名前で参照されます。これらの列を参照 AWS DMS する変換ルールを で使用する場合は、必ずプレフィックス付き列を指定してください。たとえば、\${_id} ではなく \${oid__id} を指定するか、\${_addresses} ではなく \${array__addresses} を指定します。

- コレクション名とキー名にドル記号 (\$) を含めることはできません。
- AWS DMS は、RDBMS ターゲットのテーブルモードで異なる大文字と小文字 (上、下) の同じフィールドを含むコレクションをサポートしていません。たとえば、AWS DMS は Field1 と という名前の 2 つのコレクションを持つことをサポートしていません field1。
- 前述のように、テーブルモードとドキュメントモードには制限があります。
- 自動セグメンテーションを使用して並列移行するには、前述の制限があります。
- ソースフィルターは、MongoDB ではサポートされていません。
- AWS DMS は、ネストレベルが 97 より大きいドキュメントをサポートしていません。
- AWS DMS は、DocumentDB 以外のターゲットに移行するときに UTF-8 でエンコードされたソースデータを必要とします。non-UTF-8文字を含むソースの場合は、移行前に UTF-8 に変換するか、代わりに Amazon DocumentDB に移行します。
- AWS DMS では、MongoDB バージョン 5.0 の以下の機能はサポートされていません。
 - ライブリシャーディング
 - クライアント側のフィールドレベルの暗号化 (CSFLE)
 - 時系列コレクションの移行

Note

DocumentDB は、時系列コレクションをサポートしていないため、フルロードフェーズで移行された時系列コレクションは Amazon DocumentDB の通常のコレクションに変換されます。

のソースとして MongoDB を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS

MongoDB ソースエンドポイントを設定するときは、AWS DMS コンソールを使用して複数のエンドポイント設定を指定できます。

次の表は、MongoDB データベースを AWS DMS ソースとして使用する場合に使用できる構成設定を示しています。

設定 (属性)	有効値	デフォルト値と説明
[Authentication mode] (認証モード)	"none" "password"	値 "password" では、ユーザー名とパスワードの入力が求められます。"none" を指定した場合、ユーザー名とパスワードのパラメータは使用されません。
[Authentication source] (認証ソース)	有効な MongoDB データベース名を指定してください。	認証情報を検証するために使用する MongoDB データベースの名前。デフォルト値は "admin" です。
[Authentication mechanism] (認証メカニズム)	"default" "mongodb_cr" "scram_sha_1"	認証メカニズム。"default" 値は "scram_sha_1" です。authType が "no" に設定されている場合、この設定は使用されません。
[Metadata mode] (メタデータモード)	ドキュメントとテーブル	ドキュメントモードまたはテーブルモードを選択します。
スキャンするドキュメントの	0 より大きい正の整数。	このオプションは、テーブルモードでのみターゲットテーブル定義を定義するために使用します。

設定 (属性)	有効値	デフォルト値と説明
数 (docsToInvestigate)		
[_id as a separate column] (_id を個別の列として指定する)	チェックボックス	このチェックを入れると、プライマリ キーとして機能する _id という名前の 2 番目の列が作成されます。
ExtractDocID	true false	false - NestingLevel が "none" に設定されている場合、この属性を使用します。 マルチドキュメントトランザクション を生成するソースで CDC を使用する場合は、ExtractDocId パラメータを に設定する必要がありますtrue。このパラメータが有効になっていない場合、AWS DMS タスクはマルチドキュメントトランザクションを検出すると失敗します。
socketTimeoutMS	0 以上の整数。 追加の接続属性 (ECA) のみ	この設定はミリ秒単位で、MongoDB クライアントの接続タイムアウトを設定する。値が 0 以下の場合、MongoDB クライアントのデフォルトが使用される。
UseUpdateLookUp	true false	true の場合、CDC 更新イベント中に、 は更新されたドキュメント全体をターゲット AWS DMS にコピーします。false に設定すると、MongoDB update コマンド AWS DMS を使用して、ターゲットのドキュメント内の変更されたフィールドのみを更新します。

設定 (属性)	有効値	デフォルト値と説明
Replicate ShardColl ections	true false	true の場合、 はデータをシャードコレクションに AWS DMS レプリケートします。ターゲットエンドポイントが DocumentDB エラスティッククラスターである AWS DMS 場合にのみ、 はこの設定を使用します。 この設定が true の場合、次の点に注意する。 • TargetTablePrepMode を nothing に設定する必要がある。 • AWS DMS は自動的に useUpdateLookup を に設定しますfalse。
useTransa ctionVeri fication	true false	false の場合、変更ストリームと oplog 間の検証を無効にします。  Note このようなシナリオでは、デフォルトの DMS 動作でタスクが失敗するため、変更ストリームと oplog エントリの間で不一致が発生した場合、オペレーションが実行されない可能性があります。デフォルト: true。
useOplog	true false	true の場合、DMS タスクは変更ストリームを使用するのではなく、「oplog」から直接読み取ることができます。デフォルト: false。

ドキュメントをメタデータモードとして選択した場合、さまざまなオプションを利用できます。

ターゲット エンドポイントが DocumentDB の場合は、ドキュメントモードで移行を実行し、また、ソース エンドポイントを変更し、[_id as separate column] (_id を個別の列として) オプションを選択します。ソースの MongoDB ワークロードにトランザクションが含まれる場合、これは必須の前提条件です。

MongoDB のソースデータ型

MongoDB を のソースとして使用するデータ移行は、ほとんどの MongoDB データ型 AWS DMS をサポートします。次の表に、 の使用時にサポートされる MongoDB ソースデータ型 AWS DMS と AWS DMS 、データ型からのデフォルトのマッピングを示します。MongoDB データ型の詳細については、『MongoDB のドキュメント』の「[BSON 型](#)」をご参照ください。

ターゲットにマッピングされるデータ型を表示する方法については、使用しているターゲットエンドポイントのセクションをご参照ください。

AWS DMS データ型の詳細については、「」を参照してください[AWS Database Migration Service のデータ型](#)。

MongoDB データ型	AWS DMS データ型
ブール値	Bool
バイナリ	BLOB
日付	日付
タイムスタンプ	日付
Int	INT4
Long	INT8
Double	REAL8
String (UTF-8)	CLOB
配列	CLOB
OID	String
REGEX	CLOB
コード	CLOB

のソースとしての Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) の使用 AWS DMS

AWS DMS がソースとしてサポートする Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) のバージョンについては、「[のソース AWS DMS](#)」を参照してください。

ソースとして Amazon DocumentDB を使用すると、1 つの Amazon DocumentDB クラスターから別の Amazon DocumentDB クラスターにデータを移行できます。Amazon DocumentDB クラスターから、でサポートされている他のターゲットエンドポイントのいずれかにデータを移行することもできます AWS DMS。

Amazon DocumentDB を初めて使用する場合は、Amazon DocumentDB データベースの以下の重要な概念に注意してください：

- Amazon DocumentDB のレコードは、フィールドと値のペアで構成されるデータ構造であるドキュメントです。フィールドの値には、他のドキュメント、配列、およびドキュメントの配列を含めることができます。ドキュメントは、リレーショナルデータベースのテーブルの行とほぼ同等です。
- Amazon DocumentDB でのコレクションとは、ドキュメントのグループであり、リレーショナルデータベーステーブルとほぼ同等です。
- Amazon DocumentDB の データベースはコレクションのセットであり、リレーショナルデータベース内のスキーマとほぼ同等です。

AWS DMS は Amazon DocumentDB をソースとして使用する場合、ドキュメントモードとテーブルモードの 2 つの移行モードをサポートします。AWS DMS コンソールで Amazon DocumentDB ソースエンドポイントを作成するときに、メタデータモードオプションまたは追加の接続属性を使用して移行モードを指定します `nestingLevel`。移行モードの選択は、以下に説明するように、ターゲットデータの結果の形式に影響します。

ドキュメントモード

ドキュメントモードでは、JSON ドキュメントがそのまま移行されます。つまり、ドキュメントデータは 2 つの項目のいずれかに統合されます。ターゲットとしてリレーショナルデータベースを使用する場合、データはターゲットテーブルで `_doc` という名前の単一の列になります。非リレーショナルデータベースをターゲットとして使用する場合、データは単一の JSON ドキュメントになります。ドキュメントモードは、Amazon DocumentDB ターゲットに移行する際にお勧めするデフォルトモードです。

myCollection という Amazon DocumentDB コレクション内の次のドキュメントを例にとって説明します。

```
db.myCollection.find()
{ "_id" : ObjectId("5a94815f40bd44d1b02bdfe0"), "a" : 1, "b" : 2, "c" : 3 }
{ "_id" : ObjectId("5a94815f40bd44d1b02bdfe1"), "a" : 4, "b" : 5, "c" : 6 }
```

ドキュメントモードを使用してデータをリレーショナルデータベーステーブルに移行した後、データは以下のように構成されます。ドキュメントのデータフィールドは `_doc` 列に統合されています。

oid_id	_doc
5a94815f40bd44d1b02bdfe0	{ "a" : 1, "b" : 2, "c" : 3 }
5a94815f40bd44d1b02bdfe1	{ "a" : 4, "b" : 5, "c" : 6 }

オプションで、追加の接続属性 `extractDocID` を `true` に設定して、プライマリ キーとして機能する `"_id"` という名前の 2 つ目の列を作成できます。変更データ キャプチャ (CDC) を使用する場合は、ターゲットとして Amazon DocumentDB を使用する場合を除き、このパラメータを `true` に設定します。

[マルチドキュメントトランザクション](#)を生成するソースで CDC を使用する場合は、`ExtractDocId`パラメータを `true` に設定する必要があります。このパラメータが有効になっていない場合、AWS DMS タスクはマルチドキュメントトランザクションを検出すると失敗します。

Note

ソースデータベースに新しいコレクションを追加すると、はコレクションの新しいターゲットテーブル AWS DMS を作成し、ドキュメントをレプリケートします。

テーブルモード

テーブルモードでは、AWS DMS は Amazon DocumentDB ドキュメントの各最上位フィールドをターゲットテーブルの列に変換します。フィールドがネストされている場合、はネストされた値

を 1 つの列に AWS DMS フラット化します。AWS DMS は、キーフィールドとデータ型をターゲットテーブルの列セットに追加します。

Amazon DocumentDB ドキュメントごとに、 は各キーとタイプをターゲットテーブルの列セット AWS DMS に追加します。たとえば、テーブルモードを使用すると、 は前の例を次のテーブル AWS DMS に移行します。

oid_id	a	b	c
5a94815f4 0bd44d1b02bdfe0	1	2	3
5a94815f4 0bd44d1b02bdfe1	4	5	6

入れ子の値は、ドット区切りのキー名を含む列にフラット化されます。この列は、ピリオドで区切られた平滑化されたフィールド名の連結を使用して名前が付けられます。たとえば、 は などのネストされた値のフィールドを持つ JSON ドキュメント{"a" : {"b" : {"c": 1}}}}をとという名前の列 AWS DMS に移行します。 a.b.c.

ターゲット列を作成するには、 は指定された数の Amazon DocumentDB ドキュメント AWS DMS をスキャンし、すべてのフィールドとそのタイプのセットを作成します。AWS DMS 次に、 はこのセットを使用してターゲットテーブルの列を作成します。コンソールを使用して Amazon DocumentDB ソース エンドポイントを作成または変更する場合は、スキャンするドキュメントの数を指定できます。デフォルト値は 1000 ドキュメントです。を使用する場合は AWS CLI、追加の接続属性 を使用できます docsToInvestigate。

テーブルモードでは、 は次のようなドキュメントとコレクション AWS DMS を管理します。

- 既存のコレクションにドキュメント (行) を追加する場合は、ドキュメントがレプリケートされます。ターゲットに存在しないフィールドがある場合、それらのフィールドはレプリケーションされません。
- ドキュメントを更新すると、更新されたドキュメントはレプリケートされます。ターゲットに存在しないフィールドがある場合、それらのフィールドはレプリケーションされません。
- ドキュメントの削除は完全にサポートされています。
- CDC タスクの実行中に新しいコレクションを追加しても、ターゲット上に新しいテーブルは作成されません。

- 変更データキャプチャ (CDC) フェーズ AWS DMS では、コレクションの名前変更をサポートしていません。

トピック

- [ソースとして Amazon DocumentDB を使用するためのアクセス許可の設定](#)
- [Amazon DocumentDB クラスター用 CDC の設定](#)
- [TLS を使用して Amazon DocumentDB に接続する](#)
- [Amazon DocumentDB ソース エンドポイントの作成](#)
- [Amazon DocumentDB コレクションをセグメント化し、並列移行する](#)
- [Amazon DocumentDB を のソースとして使用する場合の複数のデータベースの移行 AWS DMS](#)
- [のソースとして Amazon DocumentDB を使用する場合の制限 AWS DMS](#)
- [ソースとしての Amazon DocumentDB のエンドポイントの設定](#)
- [Amazon DocumentDB のソースデータ型](#)

ソースとして Amazon DocumentDB を使用するためのアクセス許可の設定

AWS DMS 移行に Amazon DocumentDB ソースを使用する場合、ルート権限を持つユーザーアカウントを作成できます。または、移行するデータベースに対してのみ許可されたユーザーを作成することもできます。

次のコードは、ルートアカウントとしてのユーザーを作成します。

```
use admin
db.createUser(
  {
    user: "root",
    pwd: "password",
    roles: [ { role: "root", db: "admin" } ]
  })
```

Amazon DocumentDB 3.6 の場合、次のコードは、移行するデータベースに対して最小限の権限を持つユーザーを作成します。

```
use db_name
```

```
db.createUser(  
  {  
    user: "dms-user",  
    pwd: "password",  
    roles: [{ role: "read", db: "db_name" }]  
  }  
)
```

Amazon DocumentDB 4.0 以降では、はデプロイ全体の変更ストリーム AWS DMS を使用します。この例では、次のコードを使用して最小限の権限を持つユーザーを作成します。

```
db.createUser(  
  {  
    user: "dms-user",  
    pwd: "password",  
    roles: [ { role: "readAnyDatabase", db: "admin" } ]  
  })
```

Amazon DocumentDB クラスター用 CDC の設定

Amazon DocumentDB で継続的なレプリケーションまたは CDC を使用するには、Amazon DocumentDB クラスターの変更ストリームへのアクセス AWS DMS が必要です。クラスターのコレクションおよびデータベース内の更新イベントの時系列については、Amazon DocumentDB デベロッパー+ガイドの「[変更ストリームの使用](#)」をご参照ください。

MongoDB シェルを使用して Amazon DocumentDB クラスターに関して認証します。次に、以下のコマンドを実行して、変更ストリームを有効にします。

```
db.adminCommand({modifyChangeStreams: 1,  
  database: "DB_NAME",  
  collection: "",  
  enable: true});
```

この方法により、データベース内ですべてのコレクションの変更ストリームが有効になります。変更ストリームを有効にすると、既存のデータを移行し、同時に進行中の変更をレプリケートする移行タスクを作成できます。は、バルクデータがロードされた後でも変更をキャプチャして適用し AWS DMS 続けます。最終的にソースデータベースとターゲットデータベースは同期され、移行でのダウンタイムは最小限に抑えられます。

Note

AWS DMS は、オペレーションログ (oplog) を使用して、継続的なレプリケーション中の変更をキャプチャします。がレコード AWS DMS を読み取る前に Amazon DocumentDB が oplog からレコードをフラッシュアウトすると、タスクは失敗します。少なくとも 24 時間は変更が保持されるように oplog のサイジングを行うことをお勧めします。

TLS を使用して Amazon DocumentDB に接続する

デフォルトでは、新しく作成された Amazon DocumentDB クラスターは、Transport Layer Security (TLS) を使用したセキュアな接続のみを受け入れます。TLS が有効になっている場合、Amazon DocumentDB へのすべての接続で公開キーが必要になります。

Amazon DocumentDB のパブリックキーを取得するには、がホストする Amazon AWS Amazon S3 バケット `rds-combined-ca-bundle.pem` から ファイルをダウンロードします。このファイルのダウンロードの詳細については、Amazon DocumentDB デベロッパーガイドの「[TLS を使用した接続の暗号化](#)」をご参照ください。

`rds-combined-ca-bundle.pem` ファイルをダウンロードしたら、ファイルに含まれるパブリックキーをインポートできます AWS DMS。以下のステップでは、その方法について説明します。

AWS DMS コンソールを使用してパブリックキーをインポートするには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソールして選択します AWS DMS。
2. ナビゲーションペインで [Certificates] を選択します。
3. [証明書のインポート] を選択します。[Import certificate] (新しい CA 証明書のインポート) ページが表示されます。
4. [Certificate configuration] (証明書設定) セクションで、次のいずれかの操作を行います：
 - [Certificate identifier] (証明書の識別子) に、`docdb-cert` などの、証明書の一意の名前を入力します。
 - [Choose file] (ファイルの選択) を選択し、`rds-combined-ca-bundle.pem` ファイルを保存した場所へ移動し、選択します。
5. [Add new CA certificate (新しい CA 証明書の追加)] を選択します。

AWS CLI 次の例では、AWS DMS import-certificate コマンドを使用してパブリックキー rds-combined-ca-bundle.pem ファイルをインポートします。

```
aws dms import-certificate \  
  --certificate-identifier docdb-cert \  
  --certificate-pem file:///./rds-combined-ca-bundle.pem
```

Amazon DocumentDB ソース エンドポイントの作成

Amazon DocumentDB ソース エンドポイントを作成するには、コンソールまたは AWS CLIを使用します。以下の手順では、コンソールを使用します。

AWS DMS コンソールを使用して Amazon DocumentDB ソースエンドポイントを設定するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール して選択します AWS DMS。
2. ナビゲーションペインで [Endpoints] (エンドポイント) を選択し、[Create Endpoint] (エンドポイントの作成) を選択します。
3. [Endpoint identifier] (エンドポイント識別子) には、docdb-source などの簡単に識別できるような名前を入力します。
4. [Source engine] (ソースエンジン) には、Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性) を選択します。
5. を使用する場合[Server name] (サーバー名) には、Amazon DocumentDB データベース エンドポイントが常駐するサーバー名を入力します。たとえば、Amazon EC2 インスタンスの公開 DNS 名に democloud.cluster-cj6q8nxfefi.us-east-2.docdb.amazonaws.com などを入力できます。
6. [Port] (ポート) に 27017 と入力します。
7. [SSL mode (SSL モード)] で [verify-full] を選択します。Amazon DocumentDB クラスターで SSL を無効化している場合、このステップは省略できます。
8. [CA certificate] (CA 証明書) には、Amazon DocumentDB 証明書として rds-combined-ca-bundle.pem を選択します。この証明書の追加手順については、「[TLS を使用して Amazon DocumentDB に接続する](#)」をご参照ください。
9. [Database name] (データベース名) に、移行するデータベースの名前を入力します。

CLI に次の手順を値で使用します。

を使用して Amazon DocumentDB ソースエンドポイントを設定するには AWS CLI

- 次の AWS DMS create-endpoint コマンドを実行して Amazon DocumentDB ソースエンドポイントを設定し、プレースホルダーを独自の値に置き換えます。

```
aws dms create-endpoint \  
    --endpoint-identifier a_memorable_name \  
    --endpoint-type source \  
    --engine-name docdb \  
    --username value \  
    --password value \  
    --server-name servername_where_database_endpoint_resides \  
    --port 27017 \  
    --database-name name_of_endpoint_database
```

Amazon DocumentDB コレクションをセグメント化し、並列移行する

移行タスクのパフォーマンスを向上させるために、Amazon DocumentDB ソース エンドポイントは、テーブルマッピングの並列全ロード機能の 2 つのオプションをサポートしています。つまり、JSON 設定で並列全ロードに対してテーブルマッピングの自動セグメンテーションまたは範囲セグメンテーションオプションを使用して、コレクションを並列移行できます。自動セグメンテーションオプションを使用すると、の基準を指定 AWS DMS して、各スレッドで移行するソースを自動的にセグメント化できます。範囲セグメンテーションオプションを使用すると、DMS が各スレッドで移行する各セグメントの特定 AWS DMS の範囲を指定できます。これらの設定の詳細については、「[テーブルとコレクション設定のルールとオペレーション](#)」をご参照ください。

自動セグメンテーション範囲を使用して Amazon DocumentDB データベースを並列移行する

スレッドごとにデータ特に、スレッドごとに移行するドキュメントの数を自動的にパーティション (セグメント化) する AWS DMS の基準を指定することで、ドキュメントを並列移行できます。このアプローチを使用して、AWS DMS は、スレッドあたりのパフォーマンスを最大化するために、セグメント境界を最適化しようとします。

テーブルマッピングで次のテーブル設定オプションを使用して、セグメンテーション基準を指定できます。

テーブル設定オプション	説明
"type"	(必須) ソースとして Amazon DocumentDB 用の "partitions-auto" に設定します。
"number-of-partitions"	(オプション) 移行に使用されるパーティション (セグメント) の総数。デフォルトは 16 です。
"collection-count-from-meta-data"	(オプション) に設定すると true、パーティションの数を決定するために推定コレクション数 AWS DMS が使用されます。に設定すると false、実際のコレクション数 AWS DMS が使用されます。デフォルトは true です。
"max-records-skip-per-page"	(オプション) 各パーティションの境界を決定するときに一度にスキップするレコードの数。は、ページ分割されたスキップアプローチ AWS DMS を使用してパーティションの最小境界を決定します。デフォルトは 10,000 です。比較的大きな値を設定すると、カーソルのタイムアウトやタスク障害の可能性があります。相対的に低い値を設定すると、ページあたりのオペレーションが増え、全ロードが遅くなります。
"batch-size"	(オプション) 1 つのバッチで返されるドキュメントの数を制限します。各バッチには、サーバーへの往復が必要です。バッチサイズがゼロ (0) の場合、カーソルはサーバー定義の最大バッチサイズを使用します。デフォルトは 0 です。

次の例は、自動セグメンテーションのテーブルマッピングを示しています。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
```

```

        "object-locator": {
            "schema-name": "admin",
            "table-name": "departments"
        },
        "rule-action": "include",
        "filters": []
    },
    {
        "rule-type": "table-settings",
        "rule-id": "2",
        "rule-name": "2",
        "object-locator": {
            "schema-name": "admin",
            "table-name": "departments"
        },
        "parallel-load": {
            "type": "partitions-auto",
            "number-of-partitions": 5,
            "collection-count-from-metadata": "true",
            "max-records-skip-per-page": 1000000,
            "batch-size": 50000
        }
    }
]
}

```

自動セグメンテーションには次の制限があります。各セグメントの移行は、コレクション数とコレクション用の最小値 `_id` を別個にフェッチします。次に、ページ割りされたスキップを使用して、そのセグメントの最小境界を計算します。従って、コレクション内のすべてのセグメント境界が計算されるまで、各コレクションで `_id` の最小値が一定のままであるようにします。セグメント境界の計算中にコレクションの最小 `_id` 値を変更すると、データ損失や重複行のエラーが発生する可能性があります。

特定のセグメント範囲を使用して Amazon DocumentDB データベースを並列移行する

次の例は、7 つの項目を持つ Amazon DocumentDB コレクションおよび `_id` をプライマリ キーとして示しています。

Key	Value	Type
▼ (1) ObjectId("5f805c74873173399a278d78")	{ 3 fields }	Object
_id	ObjectId("5f805c74873173399a278d78")	ObjectId
num	1	Int32
name	a	String
▼ (2) ObjectId("5f805c97873173399a278d79")	{ 3 fields }	Object
_id	ObjectId("5f805c97873173399a278d79")	ObjectId
num	2	Int32
name	b	String
▼ (3) ObjectId("5f805cb0873173399a278d7a")	{ 3 fields }	Object
_id	ObjectId("5f805cb0873173399a278d7a")	ObjectId
num	3	Int32
name	c	String
▼ (4) ObjectId("5f805cbb873173399a278d7b")	{ 3 fields }	Object
_id	ObjectId("5f805cbb873173399a278d7b")	ObjectId
num	4	Int32
name	d	String
▼ (5) ObjectId("5f805cc5873173399a278d7c")	{ 3 fields }	Object
_id	ObjectId("5f805cc5873173399a278d7c")	ObjectId
num	5	Int32
name	e	String
▼ (6) ObjectId("5f805cd0873173399a278d7d")	{ 3 fields }	Object
_id	ObjectId("5f805cd0873173399a278d7d")	ObjectId
num	6	Int32
name	f	String
▼ (7) ObjectId("5f805cdd873173399a278d7e")	{ 3 fields }	Object
_id	ObjectId("5f805cdd873173399a278d7e")	ObjectId
num	7	Int32
name	g	String

コレクションを 3 つのセグメントに分割して並列に移行するには、次の JSON の例に示すように、移行タスクにテーブルマッピングルールを追加します。

```
{ // Task table mappings:
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "testdatabase",
        "table-name": "testtable"
      },
      "rule-action": "include"
    }
  ]
}
```

```

}, // "selection" : "rule-type"
{
  "rule-type": "table-settings",
  "rule-id": "2",
  "rule-name": "2",
  "object-locator": {
    "schema-name": "testdatabase",
    "table-name": "testtable"
  },
  "parallel-load": {
    "type": "ranges",
    "columns": [
      "_id",
      "num"
    ],
    "boundaries": [
      // First segment selects documents with _id less-than-or-equal-to
      5f805c97873173399a278d79
      // and num less-than-or-equal-to 2.
      [
        "5f805c97873173399a278d79",
        "2"
      ],
      // Second segment selects documents with _id > 5f805c97873173399a278d79 and
      // _id less-than-or-equal-to 5f805cc5873173399a278d7c and
      // num > 2 and num less-than-or-equal-to 5.
      [
        "5f805cc5873173399a278d7c",
        "5"
      ]
      // Third segment is implied and selects documents with _id >
      5f805cc5873173399a278d7c.
    ] // : "boundaries"
  } // : "parallel-load"
} // : "table-settings" : "rule-type"
] // : "rules"
} // : Task table mappings

```

このテーブルマッピング定義は、ソースコレクションを3つのセグメントに分割し、並列移行します。以下は、セグメンテーション境界です。

```
Data with _id less-than-or-equal-to "5f805c97873173399a278d79" and num less-than-or-equal-to 2 (2 records)
Data with _id less-than-or-equal-to "5f805cc5873173399a278d7c" and num less-than-or-equal-to 5 and not in (_id less-than-or-equal-to "5f805c97873173399a278d79" and num less-than-or-equal-to 2) (3 records)
Data not in (_id less-than-or-equal-to "5f805cc5873173399a278d7c" and num less-than-or-equal-to 5) (2 records)
```

移行タスクが完了したら、次の例に示すように、テーブルが並列にロードされたことをタスクログから確認できます。ソーステーブルから各セグメントをアンロードするために使用される Amazon DocumentDB find 句を確認することもできます。

```
[TASK_MANAGER    ] I: Start loading segment #1 of 3 of table
'testdatabase'. 'testtable' (Id = 1) by subtask 1. Start load timestamp
0005B191D638FE86 (replicationtask_util.c:752)

[SOURCE_UNLOAD   ] I: Range Segmentation filter for Segment #0 is initialized.
(mongodb_unload.c:157)

[SOURCE_UNLOAD   ] I: Range Segmentation filter for Segment #0 is: { "_id" :
{ "$lte" : { "$oid" : "5f805c97873173399a278d79" } }, "num" : { "$lte" :
{ "$numberInt" : "2" } } } (mongodb_unload.c:328)

[SOURCE_UNLOAD   ] I: Unload finished for segment #1 of segmented table
'testdatabase'. 'testtable' (Id = 1). 2 rows sent.

[TASK_MANAGER    ] I: Start loading segment #1 of 3 of table
'testdatabase'. 'testtable' (Id = 1) by subtask 1. Start load timestamp
0005B191D638FE86 (replicationtask_util.c:752)

[SOURCE_UNLOAD   ] I: Range Segmentation filter for Segment #0 is initialized.
(mongodb_unload.c:157)

[SOURCE_UNLOAD   ] I: Range Segmentation filter for Segment #0 is: { "_id" : { "$lte" :
{ "$oid" : "5f805c97873173399a278d79" } }, "num" : { "$lte" : { "$numberInt" :
"2" } } } (mongodb_unload.c:328)

[SOURCE_UNLOAD   ] I: Unload finished for segment #1 of segmented table
'testdatabase'. 'testtable' (Id = 1). 2 rows sent.
```

```
[TARGET_LOAD      ] I: Load finished for segment #1 of segmented table  
'testdatabase'.'testtable' (Id = 1). 1 rows received. 0 rows skipped. Volume  
transferred 480.
```

```
[TASK_MANAGER     ] I: Load finished for segment #1 of table  
'testdatabase'.'testtable' (Id = 1) by subtask 1. 2 records transferred.
```

現在、 はセグメントキー列として次の Amazon DocumentDB データ型 AWS DMS をサポートしています。

- Double
- String
- ObjectId
- 32 ビット整数
- 64 ビット整数

Amazon DocumentDB を のソースとして使用する場合の複数のデータベースの移行 AWS DMS

AWS DMS バージョン 3.4.5 以降では、Amazon DocumentDB バージョン 4.0 以降でのみ、1 つのタスクで複数のデータベースを移行できます。複数のデータベースを移行する場合は、以下を実行します：

1. Amazon DocumentDB ソース エンドポイントを作成すると、次のようになります：
 - for AWS マネジメントコンソール で AWS DMS、エンドポイントの作成ページのエンドポイント設定でデータベース名を空のままにします。
 - AWS Command Line Interface (AWS CLI) で、CreateEndpoint アクションに指定した DocumentDBSettings の DatabaseName パラメータに空の文字列値を割り当てます。
2. この Amazon DocumentDB ソース エンドポイントから移行するデータベースごとに、コンソールでのガイド付き入力を使用するか、JSON で直接使用するタスクのテーブルマッピングで、各データベースの名前をスキーマの名前として指定します。ガイド付き入力の詳細については、[「コンソールからテーブル選択および変換を指定する」](#)をご参照ください。。JSON の詳細については、[「選択ルールと選択アクション」](#)をご参照ください。

たとえば、次の JSON を指定して 3 つの Amazon DocumentDB データベースを移行できます。

Exampleスキーマ内のすべてのテーブルの移行

次の JSON は、ソース エンポイント内の Customers、Orders、Suppliersデータベースからすべてのテーブルをターゲット エンドポイントに移行します。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Customers",
        "table-name": "%"
      },
      "object-locator": {
        "schema-name": "Orders",
        "table-name": "%"
      },
      "object-locator": {
        "schema-name": "Inventory",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    }
  ]
}
```

のソースとして Amazon DocumentDB を使用する場合の制限 AWS DMS

Amazon DocumentDB をソースとして使用する場合の制限は次のとおりです AWS DMS。

- `_id` オプションが別の列として設定されている場合、ID 文字列は 200 文字以下でなければなりません。
- オブジェクト ID および配列タイプキーは、テーブルモードで `oid` および `array` というプレフィックスが付けられた列に変換されます。

内部的には、これらの列はプレフィックスが付けられた名前で参照されます。これらの列を参照 AWS DMS する変換ルールを使用する場合は、必ずプレフィックス付き列を指定してください。たとえば、`${_id}` ではなく `${oid__id}` を指定するか、`${_addresses}` ではなく `${array__addresses}` を指定します。

- コレクション名とキー名にドル記号 (\$) を含めることはできません。
- 前述のように、テーブルモードとドキュメントモードには制限があります。
- 自動セグメンテーションを使用して並列移行するには、前述の制限があります。
- Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) ソースは、変更データ キャプチャ (CDC) のスタート位置として特定のタイムスタンプの使用をサポートしていません。進行中のレプリケーション タスクは、タイムスタンプに関係なく変更のキャプチャをスタートします。
- AWS DMS は、3.5.2 より前の AWS DMS バージョンのネストレベルが 97 より大きいドキュメントをサポートしていません。
- ソースフィルターは、DocumentDB ではサポートされていません。
- AWS DMS は、Elastic クラスターモードのソースとしての DocumentDB の CDC (変更データキャプチャ) レプリケーションをサポートしていません。

ソースとしての Amazon DocumentDB のエンドポイントの設定

追加の接続属性の使用と同様、エンドポイントの設定を使用して、ソースの Amazon DocumentDB データベースを設定できます。AWS DMS コンソールを使用するか、`--doc-db-settings` `'{"EndpointSetting": "value", ...}'` JSON 構文での `create-endpoint` コマンドを使用して [AWS CLI](#)、ソースエンドポイントを作成するときに設定を指定します。

次の表は、ソースとして Amazon DocumentDB を使用できるエンドポイント設定を説明しています。

属性名	有効値	デフォルト値と説明
NestingLevel	"none" "one"	"none" - ドキュメントモードを使用するよう "none" を指定します。テーブルモードを使用するよう "one" を指定します。
ExtractDocID	true false	false - NestingLevel が "none" に設定されている場合、この属性を使用します。 マルチドキュメントトランザクション を生成するソースで CDC を使用する場合は、ExtractDocId パラメータを に設定する必要がありますtrue。このパラメータが有効になっていない場合、AWS DMS タスク

属性名	有効値	デフォルト値と説明
		はマルチドキュメントトランザクションを検出すると失敗します。
DocsToInvestigate	0 より大きい正の整数。	1000 - NestingLevel が "one" に設定されている場合、この属性を使用します。
ReplicateShardCollections	true false	true の場合、 はデータをシャードコレクションに AWS DMS レプリケートします。ターゲットエンドポイントが DocumentDB エラスティッククラスターである AWS DMS 場合にのみ、 はこの設定を使用します。 この設定が true の場合、次の点に注意する。 • TargetTablePrepMode を nothing に設定する必要がある。 • AWS DMS は自動的に useUpdateLookup を に設定しますfalse。

Amazon DocumentDB のソースデータ型

次の表に、AWS DMSを使用する場合にサポートされる Amazon DocumentDB ソースデータ型を示します。この表では、AWS DMS データ型からのデフォルトのマッピングを確認することもできます。データ型の詳細については、MongoDB のドキュメントの「[BSON 型](#)」をご参照ください。

ターゲットにマッピングされるデータ型を表示する方法については、使用しているターゲットエンドポイントのセクションをご参照ください。

AWS DMS データ型の詳細については、「」を参照してください[AWS Database Migration Service のデータ型](#)。

Amazon DocumentDB データ型	AWS DMS データ型
ブール値	Bool
バイナリ	BLOB
日付	日付

Amazon DocumentDB データ型	AWS DMS データ型
タイムスタンプ	日付
Int	INT4
Long	INT8
Double	REAL8
String (UTF-8)	CLOB
配列	CLOB
OID	String

のソースとしての Amazon S3 の使用 AWS DMS

を使用して Amazon S3 バケットからデータを移行できます AWS DMS。これを行うには、1 つ以上のデータファイルを含む Amazon S3 バケットへのアクセスを提供します。その S3 バケットに、データおよびそれらのファイルのデータのデータベーステーブル間のマッピングを記述する JSON ファイルを含めます。

全ロードのスタート前に、ソース データ ファイルが Amazon S3 バケットに存在している必要があります。バケット名は、bucketName パラメータを使用して指定します。

ソースデータファイルは、次の形式で表すことができます。

- カンマ区切り値 (.csv)
- Parquet (DMS バージョン 3.5.3 以降)。Parquet 形式ファイルの詳細については、「[Amazon S3 の Parquet 形式のファイルを のソースとして使用する AWS DMS](#)」を参照してください。

カンマ区切り値 (.csv) 形式のソースデータファイルには、次の命名規則を使用して名前を付けます。この規則では、*schemaName* がソーススキーマで、*tableName* がそのスキーマ内のテーブルの名前です。

```
/schemaName/tableName/LOAD001.csv
/schemaName/tableName/LOAD002.csv
/schemaName/tableName/LOAD003.csv
```

...

たとえば、データファイルが次の Amazon S3 パスの `amzn-s3-demo-bucket` にあるとします。

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/hr/employee
```

ロード時に、`hr` はソーススキーマ名が `hr`、ソーステーブル名が `employee` である AWS DMS と仮定します。

`bucketName` (必須) に加えて、オプションで `bucketFolder` パラメータを指定して、AWS DMS が Amazon S3 バケット内のデータファイルを検索する場所を指定できます。前の例を続けると、`bucketFolder` に設定すると `sourcedata`、は次のパスでデータファイルを AWS DMS 読み取ります。

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/sourcedata/hr/employee
```

追加の接続属性を使用して、列の区切り文字、行の区切り文字、null 値のインジケータ、およびその他のパラメータを指定できます。詳細については、「[のソースとしての Amazon S3 のエンドポイント設定 AWS DMS](#)」を参照してください。

次のとおり、`ExpectedBucketOwner` Amazon S3 エンドポイント設定を使用してバケット所有者を指定して、スナイプ攻撃を防ぐことができます。その後、接続をテストしたり移行の実行をリクエストしたりすると、S3 は指定されたパラメータに対してバケット所有者のアカウント ID をチェックします。

```
--s3-settings='{ "ExpectedBucketOwner": "AWS_Account_ID" }'
```

トピック

- [Amazon S3 の外部テーブルを のソースとして定義する AWS DMS](#)
- [のソースとしての Amazon S3 での CDC の使用 AWS DMS](#)
- [のソースとして Amazon S3 を使用する場合の前提条件 AWS DMS](#)
- [のソースとして Amazon S3 を使用する場合の制限 AWS DMS](#)
- [のソースとしての Amazon S3 のエンドポイント設定 AWS DMS](#)
- [Amazon S3 のソースデータ型](#)
- [Amazon S3 の Parquet 形式のファイルを のソースとして使用する AWS DMS](#)

Amazon S3 の外部テーブルを のソースとして定義する AWS DMS

データファイルに加えて、外部テーブル定義も指定する必要があります。外部テーブル定義は、が Amazon S3 AWS DMS からデータを解釈する方法を説明する JSON ドキュメントです。このドキュメントの最大サイズは 2 MB です。AWS DMS マネジメントコンソールを使用してソースエンドポイントを作成する場合は、テーブルマッピングボックスに JSON を直接入力できます。AWS Command Line Interface (AWS CLI) または AWS DMS API を使用して移行を実行する場合は、JSON ファイルを作成して外部テーブル定義を指定できます。

以下のものが含まれるデータファイルがあるとします。

```
101,Smith,Bob,2014-06-04,New York
102,Smith,Bob,2015-10-08,Los Angeles
103,Smith,Bob,2017-03-13,Dallas
104,Smith,Bob,2017-03-13,Dallas
```

このデータ用の外部テーブル定義の例を次に示します。

```
{
  "TableCount": "1",
  "Tables": [
    {
      "TableName": "employee",
      "TablePath": "hr/employee/",
      "TableOwner": "hr",
      "TableColumns": [
        {
          "ColumnName": "Id",
          "ColumnType": "INT8",
          "ColumnNullable": "false",
          "ColumnIsPk": "true"
        },
        {
          "ColumnName": "LastName",
          "ColumnType": "STRING",
          "ColumnLength": "20"
        },
        {
          "ColumnName": "FirstName",
          "ColumnType": "STRING",
          "ColumnLength": "30"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
{
  {
    "ColumnName": "HireDate",
    "ColumnType": "DATETIME"
  },
  {
    "ColumnName": "OfficeLocation",
    "ColumnType": "STRING",
    "ColumnLength": "20"
  }
],
"TableColumnsTotal": "5"
}
]
```

この JSON ドキュメントの要素は次のとおりです。

TableCount - ソーステーブルの数。この例では、テーブルは 1 つしかありません。

Tables - ソーステーブルあたり 1 つの JSON マップで構成される配列。この例では、マップは 1 つしかありません。各マップは以下の要素で構成されています。

- TableName - ソーステーブルの名前。
- TablePath - AWS DMS が全データ ロード ファイルを見つけることができる Amazon S3 バケット内のパス。bucketFolder の値を指定した場合、この値がパスの先頭に付加されます。
- TableOwner - このテーブルのスキーマ名。
- TableColumns - 1 つ以上のマップの配列、それぞれがソーステーブルの列を記述します：
 - ColumnName - ソーステーブルの列の名前。
 - ColumnType - 列のデータ型。有効なデータ型については、「[Amazon S3 のソースデータ型](#)」をご参照ください。
 - ColumnLength - この列のバイト数。S3 ソースが完全 LOB モードをサポートしていないため、列の最大長は 2147483647 バイト (2,047 メガバイト) に制限されています。ColumnLength は次のデータ型に対して有効です：
 - BYTE
 - STRING
 - ColumnNullable - この列に NULL 値を含めることができる場合、true であるブール値 (デフォルト = false)。

- **ColumnIsPk** - この列がプライマリ キーの一部である場合、true であるブール値 (デフォルト = false)。
- **ColumnDateFormat** - DATE 型、TIME 型、DATETIME 型の列の入力日付形式。データ文字列を日付オブジェクトに解析するために使用される。可能な値は以下のとおりです:

```
- YYYY-MM-dd HH:mm:ss
- YYYY-MM-dd HH:mm:ss.F
- YYYY/MM/dd HH:mm:ss
- YYYY/MM/dd HH:mm:ss.F
- MM/dd/YYYY HH:mm:ss
- MM/dd/YYYY HH:mm:ss.F
- YYYYMMdd HH:mm:ss
- YYYYMMdd HH:mm:ss.F
```

- **TableColumnsTotal** - 列の総数。この番号は、TableColumns 配列内の要素数と一致している必要があります。

特に指定しない場合、ColumnLength は 0 AWS DMS とします。

Note

サポートされているバージョンの では AWS DMS、S3 ソースデータには、列値の前の最初の列としてオプションのオペレーションTableName列を含めることもできます。このオペレーション列は、フルロード時にデータを S3 ターゲットエンドポイントに移行するために使用されるオペレーション (INSERT) を識別します。

存在する場合、この列の値は INSERT オペレーションキーワードの最初の文字 (I) です。指定されている場合、この列は通常、S3 ソースが以前の移行中に S3 ターゲットとして DMS によって作成されたことを示します。

3.4.2 以前の DMS バージョンでは、この列は以前の DMS 全ロードから作成された S3 ソースデータにはありませんでした。この列を S3 ターゲットデータに追加すると、S3 ターゲットに書き込まれるすべての行の形式を、全ロード中に書き込まれたか、CDC ロード中に書き込まれたかにかかわらず一貫させることができます。S3 ターゲットデータをフォーマットするオプションの詳細については、「[移行済み S3 データでのソース DB オペレーションの表示](#)」をご参照ください。

NUMERIC 型の列の場合は、精度とスケールを指定します。精度は数値の桁の合計数であり、スケールは小数点以下の桁数です。次に示すように、これには ColumnPrecision および ColumnScale 要素を使用します。

```
...
{
  "ColumnName": "HourlyRate",
  "ColumnType": "NUMERIC",
  "ColumnPrecision": "5"
  "ColumnScale": "2"
}
...
```

秒の小数部分を含むデータを持つ DATETIME 型の列の場合は、スケールを指定します。[Scale] (スケール) は小数秒の桁数で、0 ~ 9 の範囲で指定できます。次に示すように、これには ColumnScale 要素を使用します。

```
...
{
  "ColumnName": "HireDate",
  "ColumnType": "DATETIME",
  "ColumnScale": "3"
}
...
```

特に指定しない場合、ColumnScale はゼロ AWS DMS であると仮定し、小数秒を切り捨てます。

のソースとしての Amazon S3 での CDC の使用 AWS DMS

が全データロード AWS DMS を実行すると、オプションでターゲットエンドポイントにデータ変更をレプリケートできます。これを行うには、変更データキャプチャファイル (CDC ファイル) を Amazon S3 バケットにアップロードします。これらの CDC ファイルは、アップロード時に AWS DMS 読み取り、ターゲットエンドポイントに変更を適用します。

CDC ファイルは次のように名前が付けられます。

```
CDC00001.csv
CDC00002.csv
CDC00003.csv
...
```

Note

変更データフォルダ内の CDC ファイルをレプリケートするには、辞書と同じ (順次) 順序で正常にアップロードします。たとえば、ファイル CDC00002.csv はファイル CDC00003.csv より前にアップロードします。そうしないと、CDC00002.csv はスキップされ、CDC00003.csv の後にロードするとレプリケートされません。一方、ファイル CDC00004.csv は、CDC00003.csv の後にロードされた場合に正常にレプリケートされます。

がファイルを見つける AWS DMS 場所を指定するには、cdcPathパラメータを指定します。前の例を続けると、cdcPath を *changedata* に設定した場合、AWS DMS は次のパスで CDC ファイルを読み取ります。

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/changedata
```

cdcPath を *changedata* に、bucketFolder を *myFolder* に設定した場合、AWS DMS は次のパスで CDC ファイルを読み取ります。

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/myFolder/changedata
```

CDC ファイル内のレコードは次のような形式になります。

- オペレーション - 実行する変更オペレーション: INSERT または I、UPDATE または U、DELETE または D。これらのキーワードと文字値では大文字と小文字は区別されません。

Note

サポートされている AWS DMS バージョンでは、は各ロードレコードに対して実行するオペレーションを 2 つの方法で識別 AWS DMS できます。AWS DMS は、レコードのキーワード値 (などINSERT) またはキーワードの先頭文字 (など) からこれを実行できますI。以前のバージョンでは、は完全なキーワード値からのみロードオペレーション AWS DMS を認識しました。

以前のバージョンでは AWS DMS、CDC データをログに記録するために完全なキーワード値が書き込まれていました。さらに以前のバージョンでは、キーワード [initial] のみを使用して、S3 ターゲットにオペレーション値を書き込みました。

両方の形式を認識する AWS DMS と、は S3 ソースデータを作成するためのオペレーション列の書き込み方法に関係なく、オペレーションを処理できます。このアプローチでは、

後の移行のソースとして S3 ターゲットデータを使用できます このアプローチでは、後の S3 ソースのオペレーション列に表示されるキーワードの初期値の形式を変更する必要はありません。

- テーブル名 - ソーステーブルの名前。
- スキーマ名 - ソーススキーマの名前。
- データ - 変更するデータを表す 1 つまたは複数の列。

employee という名前のテーブルの CDC ファイルの例を次に示します。

```
INSERT,employee,hr,101,Smith,Bob,2014-06-04,New York
UPDATE,employee,hr,101,Smith,Bob,2015-10-08,Los Angeles
UPDATE,employee,hr,101,Smith,Bob,2017-03-13,Dallas
DELETE,employee,hr,101,Smith,Bob,2017-03-13,Dallas
```

のソースとして Amazon S3 を使用する場合の前提条件 AWS DMS

Amazon S3 を のソースとして使用するには AWS DMS、ソース S3 バケットがデータを移行する DMS レプリケーションインスタンスと同じ AWS リージョンにある必要があります。また、移行に使用する AWS アカウントには、ソースバケットへの読み取りアクセスも必要です。AWS DMS バージョン 3.4.7 以降では、DMS は VPC エンドポイントまたはパブリックルートを通じてソースバケットにアクセスする必要があります。VPC エンドポイントの詳細については、「[の VPC エンドポイントの設定 AWS DMS](#)」を参照してください。

移行タスクの作成に使用されるユーザーアカウントに割り当てられた AWS Identity and Access Management (IAM) ロールには、次のアクセス許可のセットが必要です。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
```

```

        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket*/*"
    ],
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "s3:ListBucket"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket*"
        ]
    }
]
}

```

移行タスクの作成に使用されるユーザーアカウントに割り当てられた AWS Identity and Access Management (IAM) ロールには、Amazon S3 バケットでバージョニングが有効になっている場合、次のアクセス許可のセットが必要です。

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:GetObjectVersion"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket*/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [

```

```
"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket*"
    ]
  }
]
}
```

のソースとして Amazon S3 を使用する場合の制限 AWS DMS

Amazon S3 をソースとして使用する場合、次の制限が適用されます。

- S3 のバージョニングは有効にしません。S3 のバージョニングが必要な場合は、ライフサイクルポリシーを使用して古いバージョンを積極的に削除します。これを行わないと、S3 list-object コールのタイムアウトが原因でエンドポイント接続テストが失敗する可能性があります。S3 バケットのライフサイクルポリシーを作成するには、「[ストレージのライフサイクルの管理](#)」を参照してください。S3 オブジェクトのバージョンを削除するには、「[バージョニングが有効なバケットからのオブジェクトバージョンの削除](#)」を参照してください。
- VPC 対応 (ゲートウェイ VPC) S3 バケットはバージョン 3.4.7 以降でサポートされます。
- MySQL は time データ型を string に変換します。MySQL で time データ型値を表示するには、ターゲットテーブルの列を string として定義し、タスクの[ターゲットテーブル準備モード]設定を [切り捨て] に設定します。
- AWS DMS は、BYTE と BYTES データ型の両方のデータに内部的に BYTES データ型を使用します。
- S3 ソースエンドポイントは、DMS テーブルの再ロード機能をサポートしていません。
- AWS DMS は Amazon S3 とするフル LOB モードをサポートしていません。

Amazon S3 で Parquet 形式のファイルをソースとして使用する場合、次の制限が適用されます。

- MMYYYYDD または DDMMYYYY 形式の日付は、S3 Parquet ソースの日付パーティション分割機能ではサポートされていません。

のソースとしての Amazon S3 のエンドポイント設定 AWS DMS

追加の接続属性の使用と同様、エンドポイントの設定を使用して、ソースの Amazon S3 データベースを設定できます。AWS DMS コンソールを使用するか、--s3-settings

'{"EndpointSetting": "value", ...}' JSON 構文での create-endpoint コマンドを使用して [AWS CLI](#)、ソースエンドポイントを作成するときに設定を指定します。

Note

AWS DMS は、SSL モードや証明書を指定することなく、Amazon S3 エンドポイントへの安全な接続をデフォルトにします。

次の表は、ソースとして Amazon S3 を使用できるエンドポイント設定を説明しています。

オプション	説明
BucketFolder	(オプション) S3 バケットのフォルダ名。この属性を指定すると、ソースデータ ファイルおよび CDC ファイルがそれぞれパス <code>s3://<i>amzn-s3-demo-bucket</i> /<i>bucketFolder</i> /<i>schemaName</i> /<i>tableName</i> /</code> と <code>s3://<i>amzn-s3-demo-bucket</i> /<i>bucketFolder</i> /</code> から読み取られます。この属性が指定されない場合、使用されるパスは <code><i>schemaName</i> /<i>tableName</i> /</code> となります。 '{"BucketFolder": " <i>sourceData</i> "}'
BucketName	S3 バケットの名前。 '{"BucketName": " <i>amzn-s3-demo-bucket</i> "}'
CdcPath	CDC ファイルの場所。タスクで変更データをキャプチャする場合、この属性が必須です。それ以外の場合はオプションです。が存在する場合、CdcPathはこのパスから CDC ファイルを AWS DMS 読み取り、データ変更をターゲットエンドポイントにレプリケートします。詳細については、「 のソースとしての Amazon S3 での CDC の使用 AWS DMS 」を参照してください。 '{"CdcPath": " <i>changeData</i> "}'
CsvDelimiter	ソースファイル内の列を分離するために使用される区切り文字。デフォルトではカンマを使用します。以下に例を示します。 '{"CsvDelimiter": ",",}'

オプション	説明
CsvNullValue	ソースから読み取るときに null として AWS DMS 扱うユーザー定義の文字列。デフォルトは空の文字列です。このパラメータを設定しない場合、は空の文字列を null 値として AWS DMS 扱います。このパラメータを「\N」などの文字列に設定すると、はこの文字列を null 値として AWS DMS 扱い、空の文字列を空の文字列値として扱います。
CsvRowDelimiter	ソースファイル内の行を分離するために使用される区切り文字。デフォルトでは、改行 (\n) です。 <pre>'{"CsvRowDelimiter": "\n"}'</pre>
DataFormat	Parquet 形式のデータを読み取るには、この値を Parquet に設定します。 <pre>'{"DataFormat": "Parquet"}'</pre>
IgnoreHeaderRows	この値を 1 に設定すると、は .csv ファイルの最初の行ヘッダー AWS DMS を無視します。値が 1 の場合は機能が有効になり、値が 0 の場合は機能が無効になります。 デフォルトは 0 です。 <pre>'{"IgnoreHeaderRows": 1}'</pre>
Rfc4180	この値を true または y に設定するときは、先頭の二重引用符にはそれぞれ終了の二重引用符が続く必要があります。このフォーマットは、RFC 4180 に準拠しています。この値を false または n に設定すると、文字列リテラルはターゲットにそのままコピーされます。この場合、区切り文字 (行または列) はフィールドの末尾を表します。したがって、区切り文字は値の末尾を示すため、これを文字列の一部とすることはできません。 デフォルトは true です。 有効な値: true、false、y、n <pre>'{"Rfc4180": false}'</pre>

Amazon S3 のソースデータ型

のソースとして Amazon S3 を使用するデータ移行では、Amazon S3 から AWS DMS データ型にデータをマッピング AWS DMS する必要があります。詳細については、「[Amazon S3 の外部テーブルを のソースとして定義する AWS DMS](#)」を参照してください。

ターゲットにマッピングされるデータ型を表示する方法については、使用しているターゲットエンドポイントのセクションをご参照ください。

AWS DMS データ型の詳細については、「」を参照してください[AWS Database Migration Service のデータ型](#)。

次の AWS DMS データ型は Amazon S3 をソースとして使用します。

- BYTE - ColumnLength が必要です。詳細については、「[Amazon S3 の外部テーブルを のソースとして定義する AWS DMS](#)」を参照してください。
- DATE
- TIME
- DATETIME – 詳細と例については、「[Amazon S3 の外部テーブルを のソースとして定義する AWS DMS](#)」の DATETIME 型の例を参照。
- INT1
- INT2
- INT4
- INT8
- NUMERIC – ColumnPrecision と が必要です ColumnScale。 は次の最大値 AWS DMS をサポートします。
 - ColumnPrecision: 38
 - ColumnScale: 31

詳細と例については、「[Amazon S3 の外部テーブルを のソースとして定義する AWS DMS](#)」の NUMERIC 型の例を参照。

- REAL4
- REAL8
- STRING - ColumnLength が必要です。詳細については、「[Amazon S3 の外部テーブルを のソースとして定義する AWS DMS](#)」をご参照ください。
- UINT1

- UINT2
- UINT4
- UINT8
- BLOB
- CLOB
- BOOLEAN

Amazon S3 の Parquet 形式のファイルを のソースとして使用する AWS DMS

AWS DMS バージョン 3.5.3 以降では、S3 バケットの Parquet 形式のファイルをフルロードレプリケーションと CDC レプリケーションの両方のソースとして使用できます。

DMS は、データを S3 ターゲットエンドポイントに移行することで DMS が生成するソースとして Parquet 形式のファイルのみをサポートしています。ファイル名はサポートされている形式である必要があります。そうでない場合、DMS は移行に含めません。

Parquet 形式のソースデータファイルは、次のフォルダと命名規則に従っている必要があります。

```
schema/table1/LOAD000001.parquet
schema/table2/LOAD000002.parquet
schema/table2/LOAD000003.parquet
```

Parquet 形式の CDC データのソースデータファイルの場合、次のフォルダと命名規則を使用して、名前を付けて保存します。

```
schema/table/20230405-094615814.parquet
schema/table/20230405-094615853.parquet
schema/table/20230405-094615922.parquet
```

Parquet 形式のファイルにアクセスするには、次のエンドポイント設定を設定します。

- DataFormat を Parquet に設定します。
- cdcPath 設定は設定しないでください。指定されたスキーマ / テーブルフォルダで Parquet 形式のファイルを作成してください。

S3 エンドポイント設定の詳細については、「AWS Database Migration Service API リファレンス」の「[S3Settings](#)」を参照してください。

Parquet 形式のファイルでサポートされているデータ型

AWS DMS は、Parquet 形式のファイルからデータを移行するときに、次のソースデータ型とターゲットデータ型をサポートします。移行する前に、ターゲットテーブルに正しいデータ型の列があることを確認します。

ソースデータ型	ターゲットのデータ型
BYTE	BINARY
DATE	DATE32
TIME	TIME32
DATETIME	TIMESTAMP
INT1	INT8
INT2	INT16
INT4	INT32
INT8	INT64
NUMERIC	DECIMAL
REAL4	FLOAT
REAL8	DOUBLE
STRING	STRING
UINT1	UINT8
UINT2	UINT16
UINT4	UINT32
UINT8	UINT
WSTRING	STRING

ソースデータ型	ターゲットのデータ型
BLOB	BINARY
NCLOB	STRING
CLOB	STRING
BOOLEAN	BOOL

IBM Db2 for Linux、Unix、Windows、Amazon RDS データベース (Db2 LUW) を のソースとして使用する AWS DMS

AWS Database Migration Service () を使用して、IBM Db2 for Linux、Unix、Windows、Amazon RDS (Db2 LUW) データベースからサポートされている任意のターゲットデータベースにデータを移行できますAWS DMS。

がソースとして AWS DMS サポートする Linux、Unix、Windows、RDS での Db2 のバージョンについては、「」を参照してください[のソース AWS DMS](#)。

Secure Sockets Layer (SSL) を使用して、Db2 LUW エンドポイントとレプリケーションインスタンスとの接続を暗号化できます。Db2 LUW エンドポイントで SSL を使用方法の詳細については、「[での SSL の使用 AWS Database Migration Service](#)」をご参照ください。

は、IBM Db2 ソースデータベースからデータ AWS DMS を読み取るときに、Db2 バージョン 9.7 以降のデフォルトの分離レベル CURSOR STABILITY (CS) を使用します。詳細については、「[IBM Db2 for Linux, UNIX and Windows](#)」のドキュメントを参照してください。

のソースとして Db2 LUW を使用する場合の前提条件 AWS DMS

Db2 LUW データベースをソースとして使用する前に、次の前提条件が必要です。

変更データキャプチャ (CDC) と呼ばれる継続的なレプリケーションを有効にするには、次を実行します。

- データベースを復旧可能に設定すると、 は変更をキャプチャ AWS DMS する必要があります。
データベース設定パラメータの LOGARCHMETH1 と LOGARCHMETH2 のどちらかまたは両方が ON に設定されている場合、データベースは復元可能です。

データベースが復旧可能な場合、AWS DMS はARCHIVE LOG 必要に応じて Db2 にアクセスできます。

- DB2 トランザクションログが使用可能であり、処理に十分な保持期間があることを確認します AWS DMS。
- DB2 ではトランザクションログレコードを抽出するのに SYSADM 認証または DBADM 認証が必要です。ユーザーアカウントに次のアクセス権限を付与します。
 - SYSADM、または DBADM
 - DATAACCESS

Note

フルロードのみのタスクの場合、DMS ユーザーアカウントには DATAACCESS アクセス権限が必要です。

- ソースとして IBM Db2 for LUW バージョン 9.7 を使用する場合は、追加接続属性 (ECA) を設定し、以下のように CurrentLsn に設定します：

CurrentLsn=*LSN*、ここに *LSN* は、レプリケーションをスタートするログ シーケンス番号 (LSN) を指定します。または、CurrentLsn=*scan*。

- Amazon RDS for Db2 LUW をソースとして使用する場合は、アーカイブログが使用可能であることを確認します AWS DMS。マネージド AWS Db2 データベースはアーカイブログをできるだけ早く消去するため、ログが利用可能なままになる時間を増やす必要があります。例えば、ログ保持を 24 時間に伸ばすには、次のコマンドを実行します。

```
db2 "call rdsadmin.set_archive_log_retention( ?, 'TESTDB', '24' )"
```

Amazon RDS for Db2 LUW プロシージャの詳細については、「Amazon Relational Database Service ユーザーガイド」の「[Amazon RDS for Db2 ストアドプロシージャリファレンス](#)」を参照してください。

- DB2 固有の移行前評価を使用する場合、次の権限を付与します。

```
GRANT CONNECT ON DATABASE TO USER <DMS_USER>;
GRANT SELECT ON SYSIBM.SYSDUMMY1 TO USER <DMS_USER>;
GRANT SELECT ON SYSIBMADM.ENV_INST_INFO TO USER <DMS_USER>;
GRANT SELECT ON SYSIBMADM.DBCFG TO USER <DMS_USER>;
GRANT SELECT ON SYSCAT.SCHEMATA TO USER <DMS_USER>;
```

```
GRANT SELECT ON SYSCAT.COLUMNS TO USER <DMS_USER>;
GRANT SELECT ON SYSCAT.TABLES TO USER <DMS_USER>;
GRANT EXECUTE ON FUNCTION SYSPROC.AUTH_LIST_AUTHORITIES_FOR_AUTHID TO <DMS_USER>;
GRANT EXECUTE ON PACKAGE NULLID.SYSSH200 TO USER <DMS_USER>;
```

のソースとして Db2 LUW を使用する場合は制限 AWS DMS

AWS DMS は、クラスター化されたデータベースをサポートしていません。ただし、クラスターの各エンドポイントに個別の Db2 LUW を定義することができます。例えば、クラスター内のいずれかのノードでフルロードの移行タスクを作成して、各ノードから個別のタスクを作成できます。

AWS DMS は、ソース Db2 LUW データベース B00LEAN のデータ型をサポートしていません。

継続的なレプリケーション (CDC) を使用する場合は、次の制限が適用されます。

- 複数のパーティションを持つテーブルが切り捨てられると、AWS DMS コンソールに表示される DDL イベントの数はパーティションの数と等しくなります。これは、Db2 LUW がパーティションごとに個別の DDL を記録するためです。
- 次の DDL アクションは、分割されたテーブルではサポート外です。
 - ALTER TABLE ADD PARTITION
 - ALTER TABLE DETACH PARTITION
 - ALTER TABLE ATTACH PARTITION
- AWS DMS は、DB2 高可用性ディザスタリカバリ (HADR) スタンバイインスタンスからの継続的なレプリケーション移行をサポートしていません。スタンバイはアクセスできません。
- DECFLOAT データ型はサポート外です。したがって、DECFLOAT 列への変更は、継続的なレプリケーション中は無視されます。
- RENAME COLUMN ステートメントはサポート外です。
- マルチディメンションクラスタリング (MDC) テーブルの更新を実行すると、各更新は INSERT + DELETE として AWS DMS コンソールに表示されます。
- タスクの設定 [レプリケーションに LOB 列を含める] が有効でない場合、LOB 列を持つテーブルは、継続的なレプリケーション中に中断されます。
- Db2 LUW バージョン 10.5 以上の場合: 行外に格納されたデータを含む可変長文字列は無視されます。この制限は、VARCHAR や VARGRAPHIC などのデータ型を持つ列の拡張行サイズを使用して作成されたテーブルにのみ適用されます。この制限を回避するには、テーブルをページサイズの大きいテーブルスペースに移動します。詳細については、「[What can I do if I want to change the pagesize of DB2 tablespaces](#)」を参照してください。

- 継続的レプリケーションの場合、DMS は DB2 LOAD ユーティリティによってページレベルでロードされたデータの移行をサポートしていません。代わりに、SQL 挿入を使用する IMPORT ユーティリティを使用します。詳細については、「[インポートユーティリティとロードユーティリティの違い](#)」をご参照ください。
- レプリケーションタスクの実行中、DMS が CREATE TABLE DDL をキャプチャするのは、テーブルが DATA CAPTURE CHANGE 属性で作成された場合のみです。
- Db2 データベースパーティション機能 (DPF) を使用する場合、DMS には次の制限があります。
 - DMS は、DPF 環境内の Db2 ノード間でトランザクションを調整できません。これは、IBM DB2READLOG API インターフェイス内の制約によるものです。DPF では、DB2 のデータのパーティション化の方法に応じて、トランザクションが複数の Db2 ノードにまたがる場合があります。その結果、DMS ソリューションは各 Db2 ノードからトランザクションを個別にキャプチャする必要があります。
 - DMS は、複数の DMS ソースエンドポイントで connectNode を 1 に設定することで、DPF クラスターの各 Db2 ノードからローカルトランザクションをキャプチャできます。この設定は、DB2 サーバー設定ファイル db2nodes.cfg で定義されている論理ノード番号に対応します。
 - 個々の Db2 ノードのローカルトランザクションは、大規模なグローバルトランザクションの一部である場合があります。DMS は、他の Db2 ノードのトランザクションと調整することなく、各ローカルトランザクションを個別にターゲットに適用します。この独立した処理は、特にパーティション間で行を移動する場合に複雑になる可能性があります。
 - DMS が複数の Db2 ノードからレプリケートする場合、DMS は各 Db2 ノードに独立してオペレーションを適用するため、ターゲットにおいて正しいオペレーション順序は保証されません。各 Db2 ノードから独立してローカルトランザクションをキャプチャすることが、特定のユースケースで機能することを確認する必要があります。
 - DPF 環境から移行する場合は、まずキャッシュされたイベントなしでフルロードタスクを実行し、次に CDC のみのタスクを実行することをお勧めします。StartFromContext エンドポイントの追加接続属性を使用して設定した全ロード開始タイムスタンプまたは LRI (ログレコード識別子) から、Db2 ノードごとに 1 つのタスクを実行することをお勧めします。レプリケーション開始点の決定については、「IBM Support documentation」の「[Finding the LSN or LRI value for replication start](#)」を参照してください。
- 継続的なレプリケーション (CDC) の場合、特定のタイムスタンプからレプリケーションを開始する場合は、StartFromContext追加の接続属性を必要なタイムスタンプに設定する必要があります。
- データベースソリューションのスケーリングに使用できる DB2 LUW の拡張機能である Db2 PureScale 機能は、DMS では現時点ではサポートしていません。

- DATA CAPTURE CHANGES テーブルオプションは、DB2 データレプリケーションプロセスの重要な前提条件です。テーブルの作成時にこのオプションを有効にすると、特に CDC (変更データキャプチャ) のみのレプリケーションタスクでは、データが欠落する可能性があります。AWS DMS は、CDC または FULL+CDC タスクを再起動するときに、デフォルトでこの属性を有効にします。ただし、タスクの再起動前にソースデータベースに加えられた変更は失われる可能性があります。

```
ALTER TABLE TABLE_SCHEMA.TABLE_NAME DATA CAPTURE CHANGES INCLUDE LONGVAR COLUMNS;
```

のソースとして Db2 LUW を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS

AWS DMS コンソールを使用してソースエンドポイントを作成するとき、または `create-endpoint` コマンドを使用して[AWS CLI](#)、

```
--ibm-db2-settings '{"EndpointSetting1": "value1", "EndpointSetting2": "value2"}'
```

JSON 構文。

次の表は、ソースとして Db2 LUW を使用できるエンドポイント設定を説明しています。

名前の設定	説明
CurrentLsn	継続的なレプリケーション (CDC) では、CurrentLsn を使用してレプリケーションを開始するログシーケンス番号 (LSN) を指定します。
MaxKBytesPerRead	読み取りあたりの最大バイト数。NUMBER 値です。デフォルトは 64 KB です。
SetDataCaptureChanges	継続的なレプリケーション (CDC) を BOOLEAN 値として有効にします。デフォルトは True です。

のソースとして Db2 LUW を使用する場合の追加の接続属性 (ECAs) AWS DMS

追加の接続属性 (ECAs) は、AWS DMS コンソールを使用してソースエンドポイントを作成するとき、または `create-endpoint` コマンドを使用して[AWS CLI](#)、

```
--extra-connection-attributes 'ECAname1=value1;ECAname2=value2;'
```

次の表は、Db2 LUW をソースとして使用できる ECAs を示しています。

属性名	説明
ConnectionTimeout	この ECA を使用して、Db2 LUW エンドポイントのエンドポイント接続タイムアウトを秒単位で設定します。デフォルト値は 10 秒です。 例: ConnectionTimeout=30;
executeTimeout	DB2 LUW エンドポイントのステートメント (クエリ) タイムアウトを秒単位で設定する追加の接続属性。デフォルト値は 60 秒です。 例: executeTimeout=120;
StartFromContext	継続的レプリケーション (CDC) の場合は、StartFromContext を使用して、レプリケーションのスタート位置からログの下限を指定します。StartFromContext は異なる形式の値を受け入れます。有効な値を次に示します。 - timestamp (UTC)。 例: StartFromContext=timestamp: 2026-02-23T13:00:00; - NOW IBM DB2 LUW バージョン 10.5 以降では、NOW を '{"CurrentLsn": "scan"}' エンドポイント設定と組み合わせると、は最新のログシーケンスオフセット (LSO) からタスクを開始します。 例: StartFromContext=NOW; - 特定のログレコード識別子 (LRI)。

属性名	説明
	例: StartFromContext=0100000000 000022CC000000000004FB13; ログファイルの LRI/LSN 範囲を特定するには、次の例に示すように db2flsn コマンドを実行します。 <pre>db2flsn -db <i>SAMPLE</i> -lrrange 2</pre> この例の出力は次のようになります。 <pre>S0000002.LOG: has LRI range 000000000000000100 00000000002254000000000004F9A6 to 0000000000000001000000000022CC0000000004 FB13</pre> その出力では、ログファイルは S0000002.LOG であり、StartFromContext LRI 値は、範囲の末尾にある 34 バイトです。 <pre>0100000000000022CC00000000004FB13</pre>

IBM Db2 LUW のソースデータ型

のソースとして Db2 LUW を使用するデータ移行は、ほとんどの Db2 LUW データ型 AWS DMS をサポートします。次の表は、の使用時にサポートされる Db2 LUW ソースデータ型 AWS DMS と AWS DMS、データ型からのデフォルトのマッピングを示しています。Db2 LUW データ型の詳細については、「[Db2 LUW のドキュメント](#)」をご参照ください。

ターゲットにマッピングされるデータ型を表示する方法については、使用しているターゲットエンドポイントのセクションをご参照ください。

AWS DMS データ型の詳細については、「」を参照してください [AWS Database Migration Service のデータ型](#)。

Db2 LUW データ型	AWS DMS データ型
INTEGER	INT4
SMALLINT	INT2
BIGINT	INT8
DECIMAL (p,s)	NUMERIC (p,s)
FLOAT	REAL8
DOUBLE	REAL8
REAL	REAL4
DECFLOAT (p)	精度が 16 の場合は REAL8 で、精度が 34 の場合は STRING
GRAPHIC (n)	WSTRING、長さが 0 より大きく 127 以下の 2 バイト文字の固定長グラフィック文字列用
VARGRAPHIC (n)	WSTRING、長さが 0 より大きく 16,352 以下の 2 バイト文字の可変長グラフィック文字列用
LONG VARGRAPHIC (n)	CLOB、長さが 0 より大きく 16,352 以下の 2 バイト文字の可変長グラフィック文字列用
CHARACTER (n)	STRING、長さが 0 より大きく 255 以下の 2 バイト文字の固定長文字列用
VARCHAR(n)	STRING、長さが 0 より大きく 32,704 以下の 2 バイト文字の可変長文字列用
LONG VARCHAR (n)	CLOB、長さが 0 より大きく 32,704 以下の 2 バイト文字の可変長文字列用
CHAR (n) FOR BIT DATA	BYTES

Db2 LUW データ型	AWS DMS データ型
VARCHAR (n) FOR BIT DATA	BYTES
LONG VARCHAR FOR BIT DATA	BYTES
DATE	DATE
TIME	TIME
タイムスタンプ	DATETIME
BLOB (n)	BLOB 最大長は 2,147,483,647 バイト
CLOB (n)	CLOB 最大長は 2,147,483,647 バイト
DBCLOB (n)	CLOB 最大サイズは 1,073,741,824 の 2 バイト文字
XML	CLOB

IBM Db2 for z/OS データベースを のソースとして使用する AWS DMS

AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、IBM for z/OS データベースから、サポートされているすべてのターゲットデータベースにデータを移行できます。

がソースとして AWS DMS サポートする Db2 for z/OS のバージョンについては、「」を参照してください [のソース AWS DMS](#)。

のソースとして Db2 for z/OS を使用する場合の前提条件 AWS DMS

で IBM Db2 for z/OS データベースをソースとして使用するには AWS DMS、ソースエンドポイント接続設定で指定された Db2 for z/OS ユーザーに次の権限を付与します。

```
GRANT SELECT ON SYSIBM.SYSTABLES TO Db2USER;
GRANT SELECT ON SYSIBM.SYSTABLESPACE TO Db2USER;
```

```
GRANT SELECT ON SYSIBM.SYSTABLEPART TO Db2USER;  
GRANT SELECT ON SYSIBM.SYSCOLUMNS TO Db2USER;  
GRANT SELECT ON SYSIBM.SYSDATABASE TO Db2USER;  
GRANT SELECT ON SYSIBM.SYSDUMMY1 TO Db2USER
```

user defined ソーステーブルでの SELECT ON 権限も付与します。

AWS DMS IBM Db2 for z/OS ソースエンドポイントは、データにアクセスするために ODBC 用の IBM データサーバードライバーに依存しています。DMS がこのエンドポイントに接続するには、データベースサーバーに有効な IBM ODBC Connect ライセンスが必要です。

のソースとして Db2 for z/OS を使用する場合の制限 AWS DMS

IBM Db2 for z/OS データベースを AWS DMSのソースとして使用する場合、以下の制限が適用されます。

- サポートされるのは、フルロードのレプリケーションタスクのみです。変更データキャプチャ (CDC) はサポートされません。
- 並列ロードはサポートされません。
- ビューのデータ検証はサポートされません。
- 列またはテーブルレベルの変換と行レベルの選択フィルターでは、テーブルマッピングでスキーマ、テーブル、列の名前を大文字で指定する必要があります。

ソースの IBM Db2 for z/OS のデータ型

のソースとして Db2 for z/OS を使用するデータ移行は、ほとんどの Db2 for z/OS データ型 AWS DMS をサポートします。次の表は、の使用時にサポートされる Db2 for z/OS ソースデータ型と AWS DMS、AWS DMS データ型からのデフォルトのマッピングを示しています。

Db2 for z/OS のデータ型の詳細については、「[IBM Db2 for z/OS のドキュメント](#)」を参照してください。

ターゲットにマッピングされるデータ型を表示する方法については、使用しているターゲットエンドポイントのセクションをご参照ください。

AWS DMS データ型の詳細については、「」を参照してください [AWS Database Migration Service のデータ型](#)。

Db2 for z/OS のデータ型	AWS DMS データ型
INTEGER	INT4
SMALLINT	INT2
BIGINT	INT8
DECIMAL (p,s)	NUMERIC (p,s) DB2 の設定で小数点がカンマ (,) に設定されている場合は、DB2 設定をサポートするように Replicate を設定する。
FLOAT	REAL8
DOUBLE	REAL8
REAL	REAL4
DECFLOAT (p)	精度が 16 の場合は REAL8 で、精度が 34 の場合は STRING
GRAPHIC (n)	n>=127 の場合は WSTRING、長さが 0 より大きく 127 以下の 2 バイト文字の固定長グラフィック文字列用
VARGRAPHIC (n)	WSTRING、長さが 0 より大きく 16,352 以下の 2 バイト文字の可変長グラフィック文字列用
LONG VARGRAPHIC (n)	CLOB、長さが 0 より大きく 16,352 以下の 2 バイト文字の可変長グラフィック文字列用
CHARACTER (n)	STRING、長さが 0 より大きく 255 以下の 2 バイト文字の固定長文字列用
VARCHAR(n)	STRING、長さが 0 より大きく 32,704 以下の 2 バイト文字の可変長文字列用

Db2 for z/OS のデータ型	AWS DMS データ型
LONG VARCHAR (n)	CLOB、長さが 0 より大きく 32,704 以下の 2 バイト文字の可変長文字列用
CHAR (n) FOR BIT DATA	BYTES
VARCHAR (n) FOR BIT DATA	BYTES
LONG VARCHAR FOR BIT DATA	BYTES
DATE	DATE
TIME	TIME
タイムスタンプ	DATETIME
BLOB (n)	BLOB 最大長は 2,147,483,647 バイト
CLOB (n)	CLOB 最大長は 2,147,483,647 バイト
DBCLOB (n)	CLOB 最大サイズは 1,073,741,824 の 2 バイト文字
XML	CLOB
BINARY	BYTES
VARBINARY	BYTES
ROWID	BYTES ROWID の使用方法の詳細については、次を参照。
TIMESTAMP WITH TIME ZONE	サポート外。

タスクのターゲットテーブル準備モードが DROP_AND_CREATE (デフォルト) に設定されている場合、ROWID 列はデフォルトで移行されます。特定のデータベースやテーブル以外では意味をなさないため、このような列はデータ検証では無視されます。このような列の移行を無効にするには、次のいずれかの準備ステップで実行できます。

- このような列を含まないターゲットテーブルを事前に作成します。次に、タスクのターゲットテーブル準備モードを DO_NOTHING または TRUNCATE_BEFORE_LOAD のいずれかに設定します。AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、列なしでターゲットテーブルを事前に作成できます。
- このような列を除外して無視するテーブルマッピングルールをタスクに追加します。詳細については、「[変換ルールおよび変換アクション](#)」を参照してください。

PostgreSQL for AWS Mainframe Modernization サービスの EBCDIC 照合順序

AWS Mainframe Modernization プログラムは、メインフレームアプリケーションを AWS マネージドランタイム環境にモダナイズするのに役立ちます。このサービスでは、移行とモダナイゼーションの計画と実装に役立つツールとリソースを提供しています。メインフレームのモダナイゼーションと移行の詳細については、「[Mainframe Modernization with AWS](#)」を参照してください。

IBM Db2 for z/OS のデータセットによっては、Extended Binary Coded Decimal Interchange (EBCDIC) 文字セットでエンコードされています。これは ASCII (米国情報交換標準コード) が一般的に使用されるようになる以前に開発された文字セットです。コードページを使用して、テキストの各文字を文字セット内の文字にマップします。従来のコードページには、コードポイントと文字 ID の間のマッピング情報が含まれています。文字 ID は 8 バイトの文字データ文字列です。コードポイントは文字を表す 8 ビットの 2 進数です。コードポイントは通常、2 進値の 16 進数表現として示されます。

現在 Mainframe Modernization サービスの Micro Focus または BluAge コンポーネントを使用している場合は、特定のコードポイントをシフト (翻訳) AWS DMS するように 指示する必要があります。AWS DMS タスク設定を使用してシフトを実行できます。次の例は、オペレーションを使用して AWS DMS CharacterSetSettings DMS タスク設定のシフトをマッピングする方法を示しています。

```
"CharacterSetSettings": {
    "CharacterSetSupport": null,
    "CharacterReplacements": [
        {"SourceCharacterCodePoint": "0000", "TargetCharacterCodePoint": "0180"},
        {"SourceCharacterCodePoint": "00B8", "TargetCharacterCodePoint": "0160"}
    ]
}
```

```
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BC", "TargetCharacterCodePoint": "0161"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BD", "TargetCharacterCodePoint": "017D"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BE", "TargetCharacterCodePoint": "017E"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00A8", "TargetCharacterCodePoint": "0152"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00B4", "TargetCharacterCodePoint": "0153"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00A6", "TargetCharacterCodePoint": "0178"}
    }
  ]
}
```

必要なシフトを認識するためのいくつかの EBCDIC 照合順序が PostgreSQL 向けに既に提供されています。複数の異なるコードページがサポートされています。次のセクションでは、サポートされているすべてのコードページで変更する必要がある点の JSON サンプルを提供しています。DMS タスクに必要な JSON コードをコピーして貼り付けるだけです。

Micro Focus 専用 EBCDIC 照合順序

Micro Focus では、必要に応じて文字のサブセットを次の照合順序にシフトします。

```
da-DK-cp1142m-x-icu
de-DE-cp1141m-x-icu
en-GB-cp1146m-x-icu
en-US-cp1140m-x-icu
es-ES-cp1145m-x-icu
fi-FI-cp1143m-x-icu
fr-FR-cp1147m-x-icu
it-IT-cp1144m-x-icu
nl-BE-cp1148m-x-icu
```

Example Micro Focus のデータは次のとおり照合ごとにシフトします。

en_us_cp1140m

コードシフト:

0000	0180
00A6	0160
00B8	0161
00BC	017D
00BD	017E
00BE	0152

00A8	0153
00B4	0178

AWS DMS タスクに対応する入カマッピング:

```
{ "SourceCharacterCodePoint": "0000", "TargetCharacterCodePoint": "0180" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00A6", "TargetCharacterCodePoint": "0160" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00B8", "TargetCharacterCodePoint": "0161" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00BC", "TargetCharacterCodePoint": "017D" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00BD", "TargetCharacterCodePoint": "017E" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00BE", "TargetCharacterCodePoint": "0152" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00A8", "TargetCharacterCodePoint": "0153" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00B4", "TargetCharacterCodePoint": "0178" }
```

en_us_cp1141m

コードシフト:

0000	0180
00B8	0160
00BC	0161
00BD	017D
00BE	017E
00A8	0152
00B4	0153
00A6	0178

AWS DMS タスクに対応する入カマッピング:

```
{ "SourceCharacterCodePoint": "0000", "TargetCharacterCodePoint": "0180" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00B8", "TargetCharacterCodePoint": "0160" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00BC", "TargetCharacterCodePoint": "0161" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00BD", "TargetCharacterCodePoint": "017D" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00BE", "TargetCharacterCodePoint": "017E" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00A8", "TargetCharacterCodePoint": "0152" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00B4", "TargetCharacterCodePoint": "0153" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00A6", "TargetCharacterCodePoint": "0178" }
```

en_us_cp1142m

コードシフト:

0000	0180
00A6	0160
00B8	0161
00BC	017D
00BD	017E
00BE	0152
00A8	0153
00B4	0178

AWS DMS タスクに対応する入カマッピング:

```
{ "SourceCharacterCodePoint": "0000", "TargetCharacterCodePoint": "0180" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "00A6", "TargetCharacterCodePoint": "0160" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "00B8", "TargetCharacterCodePoint": "0161" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "00BC", "TargetCharacterCodePoint": "017D" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "00BD", "TargetCharacterCodePoint": "017E" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "00BE", "TargetCharacterCodePoint": "0152" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "00A8", "TargetCharacterCodePoint": "0153" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "00B4", "TargetCharacterCodePoint": "0178" }
```

en_us_cp1143m

コードシフト:

0000	0180
00B8	0160
00BC	0161
00BD	017D
00BE	017E
00A8	0152
00B4	0153
00A6	0178

AWS DMS タスクに対応する入カマッピング:

```
{ "SourceCharacterCodePoint": "0000", "TargetCharacterCodePoint": "0180" }
```

```
,{"SourceCharacterCodePoint": "00B8", "TargetCharacterCodePoint": "0160"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BC", "TargetCharacterCodePoint": "0161"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BD", "TargetCharacterCodePoint": "017D"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BE", "TargetCharacterCodePoint": "017E"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00A8", "TargetCharacterCodePoint": "0152"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00B4", "TargetCharacterCodePoint": "0153"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00A6", "TargetCharacterCodePoint": "0178"}
```

en_us_cp1144m

コードシフト:

0000	0180
00B8	0160
00BC	0161
00BD	017D
00BE	017E
00A8	0152
00B4	0153
00A6	0178

AWS DMS タスクに対応する入カマッピング:

```
{"SourceCharacterCodePoint": "0000", "TargetCharacterCodePoint": "0180"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00B8", "TargetCharacterCodePoint": "0160"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BC", "TargetCharacterCodePoint": "0161"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BD", "TargetCharacterCodePoint": "017D"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BE", "TargetCharacterCodePoint": "017E"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00A8", "TargetCharacterCodePoint": "0152"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00B4", "TargetCharacterCodePoint": "0153"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "00A6", "TargetCharacterCodePoint": "0178"}
```

en_us_cp1145m

コードシフト:

0000	0180
00A6	0160

00B8	0161
00A8	017D
00BC	017E
00BD	0152
00BE	0153
00B4	0178

AWS DMS タスクに対応する入カマッピング:

```
{ "SourceCharacterCodePoint": "0000", "TargetCharacterCodePoint": "0180" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00A6", "TargetCharacterCodePoint": "0160" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00B8", "TargetCharacterCodePoint": "0161" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00A8", "TargetCharacterCodePoint": "017D" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00BC", "TargetCharacterCodePoint": "017E" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00BD", "TargetCharacterCodePoint": "0152" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00BE", "TargetCharacterCodePoint": "0153" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00B4", "TargetCharacterCodePoint": "0178" }
```

en_us_cp1146m

コードシフト:

0000	0180
00A6	0160
00B8	0161
00BC	017D
00BD	017E
00BE	0152
00A8	0153
00B4	0178

AWS DMS タスクに対応する入カマッピング:

```
{ "SourceCharacterCodePoint": "0000", "TargetCharacterCodePoint": "0180" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00A6", "TargetCharacterCodePoint": "0160" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00B8", "TargetCharacterCodePoint": "0161" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00BC", "TargetCharacterCodePoint": "017D" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00BD", "TargetCharacterCodePoint": "017E" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00BE", "TargetCharacterCodePoint": "0152" }
```

```
,{"SourceCharacterCodePoint": "00A8","TargetCharacterCodePoint": "0153"}  
,{"SourceCharacterCodePoint": "00B4","TargetCharacterCodePoint": "0178"}
```

en_us_cp1147m

コードシフト:

0000	0180
00B8	0160
00A8	0161
00BC	017D
00BD	017E
00BE	0152
00B4	0153
00A6	0178

AWS DMS タスクに対応する入カマッピング:

```
{"SourceCharacterCodePoint": "0000","TargetCharacterCodePoint": "0180"}  
,{"SourceCharacterCodePoint": "00B8","TargetCharacterCodePoint": "0160"}  
,{"SourceCharacterCodePoint": "00A8","TargetCharacterCodePoint": "0161"}  
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BC","TargetCharacterCodePoint": "017D"}  
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BD","TargetCharacterCodePoint": "017E"}  
,{"SourceCharacterCodePoint": "00BE","TargetCharacterCodePoint": "0152"}  
,{"SourceCharacterCodePoint": "00B4","TargetCharacterCodePoint": "0153"}  
,{"SourceCharacterCodePoint": "00A6","TargetCharacterCodePoint": "0178"}
```

en_us_cp1148m

コードシフト:

0000	0180
00A6	0160
00B8	0161
00BC	017D
00BD	017E
00BE	0152
00A8	0153
00B4	0178

AWS DMS タスクに対応する入カマッピング:

```
{ "SourceCharacterCodePoint": "0000", "TargetCharacterCodePoint": "0180" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00A6", "TargetCharacterCodePoint": "0160" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00B8", "TargetCharacterCodePoint": "0161" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00BC", "TargetCharacterCodePoint": "017D" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00BD", "TargetCharacterCodePoint": "017E" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00BE", "TargetCharacterCodePoint": "0152" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00A8", "TargetCharacterCodePoint": "0153" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "00B4", "TargetCharacterCodePoint": "0178" }
```

BluAge 専用 EBCDIC 照合順序

BluAge の場合、必要に応じて低い値と高い値をすべてシフトします。この照合順序の使用は、Mainframe Migration の BluAge サービスをサポートする目的に限定されます。

```
da-DK-cp1142b-x-icu
da-DK-cp277b-x-icu
de-DE-cp1141b-x-icu
de-DE-cp273b-x-icu
en-GB-cp1146b-x-icu
en-GB-cp285b-x-icu
en-US-cp037b-x-icu
en-US-cp1140b-x-icu
es-ES-cp1145b-x-icu
es-ES-cp284b-x-icu
fi-FI-cp1143b-x-icu
fi-FI-cp278b-x-icu
fr-FR-cp1147b-x-icu
fr-FR-cp297b-x-icu
it-IT-cp1144b-x-icu
it-IT-cp280b-x-icu
nl-BE-cp1148b-x-icu
nl-BE-cp500b-x-icu
```

Example BluAge データシフト:

da-DK-cp277b と da-DK-cp1142b

コードシフト:

0180	0180
0001	0181
0002	0182
0003	0183
009C	0184
0009	0185
0086	0186
007F	0187
0097	0188
008D	0189
008E	018A
000B	018B
000C	018C
000D	018D
000E	018E
000F	018F
0010	0190
0011	0191
0012	0192
0013	0193
009D	0194
0085	0195
0008	0196
0087	0197
0018	0198
0019	0199
0092	019A
008F	019B
001C	019C
001D	019D
001E	019E
001F	019F
0080	01A0
0081	01A1
0082	01A2
0083	01A3
0084	01A4
000A	01A5
0017	01A6
001B	01A7
0088	01A8
0089	01A9

008A	01AA
008B	01AB
008C	01AC
0005	01AD
0006	01AE
0007	01AF
0090	01B0
0091	01B1
0016	01B2
0093	01B3
0094	01B4
0095	01B5
0096	01B6
0004	01B7
0098	01B8
0099	01B9
009A	01BA
009B	01BB
0014	01BC
0015	01BD
009E	01BE
001A	01BF
009F	027F

AWS DMS タスクに対応する入カマッピング:

```
{ "SourceCharacterCodePoint": "0180", "TargetCharacterCodePoint": "0180" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0001", "TargetCharacterCodePoint": "0181" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0002", "TargetCharacterCodePoint": "0182" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0003", "TargetCharacterCodePoint": "0183" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "009C", "TargetCharacterCodePoint": "0184" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0009", "TargetCharacterCodePoint": "0185" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0086", "TargetCharacterCodePoint": "0186" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "007F", "TargetCharacterCodePoint": "0187" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0097", "TargetCharacterCodePoint": "0188" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "008D", "TargetCharacterCodePoint": "0189" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "008E", "TargetCharacterCodePoint": "018A" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "000B", "TargetCharacterCodePoint": "018B" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "000C", "TargetCharacterCodePoint": "018C" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "000D", "TargetCharacterCodePoint": "018D" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "000E", "TargetCharacterCodePoint": "018E" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "000F", "TargetCharacterCodePoint": "018F" }
```



```
, {"SourceCharacterCodePoint": "0010", "TargetCharacterCodePoint": "0190"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0011", "TargetCharacterCodePoint": "0191"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0012", "TargetCharacterCodePoint": "0192"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0013", "TargetCharacterCodePoint": "0193"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009D", "TargetCharacterCodePoint": "0194"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0085", "TargetCharacterCodePoint": "0195"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0008", "TargetCharacterCodePoint": "0196"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0087", "TargetCharacterCodePoint": "0197"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0018", "TargetCharacterCodePoint": "0198"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0019", "TargetCharacterCodePoint": "0199"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0092", "TargetCharacterCodePoint": "019A"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008F", "TargetCharacterCodePoint": "019B"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001C", "TargetCharacterCodePoint": "019C"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001D", "TargetCharacterCodePoint": "019D"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001E", "TargetCharacterCodePoint": "019E"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001F", "TargetCharacterCodePoint": "019F"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0080", "TargetCharacterCodePoint": "01A0"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0081", "TargetCharacterCodePoint": "01A1"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0082", "TargetCharacterCodePoint": "01A2"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0083", "TargetCharacterCodePoint": "01A3"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0084", "TargetCharacterCodePoint": "01A4"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000A", "TargetCharacterCodePoint": "01A5"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0017", "TargetCharacterCodePoint": "01A6"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001B", "TargetCharacterCodePoint": "01A7"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0088", "TargetCharacterCodePoint": "01A8"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0089", "TargetCharacterCodePoint": "01A9"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008A", "TargetCharacterCodePoint": "01AA"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008B", "TargetCharacterCodePoint": "01AB"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008C", "TargetCharacterCodePoint": "01AC"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0005", "TargetCharacterCodePoint": "01AD"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0006", "TargetCharacterCodePoint": "01AE"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0007", "TargetCharacterCodePoint": "01AF"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0090", "TargetCharacterCodePoint": "01B0"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0091", "TargetCharacterCodePoint": "01B1"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0016", "TargetCharacterCodePoint": "01B2"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0093", "TargetCharacterCodePoint": "01B3"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0094", "TargetCharacterCodePoint": "01B4"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0095", "TargetCharacterCodePoint": "01B5"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0096", "TargetCharacterCodePoint": "01B6"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0004", "TargetCharacterCodePoint": "01B7"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0098", "TargetCharacterCodePoint": "01B8"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0099", "TargetCharacterCodePoint": "01B9"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009A", "TargetCharacterCodePoint": "01BA"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009B", "TargetCharacterCodePoint": "01BB"}
```

```
,{"SourceCharacterCodePoint": "0014","TargetCharacterCodePoint": "01BC"}  
,{"SourceCharacterCodePoint": "0015","TargetCharacterCodePoint": "01BD"}  
,{"SourceCharacterCodePoint": "009E","TargetCharacterCodePoint": "01BE"}  
,{"SourceCharacterCodePoint": "001A","TargetCharacterCodePoint": "01BF"}  
,{"SourceCharacterCodePoint": "009F","TargetCharacterCodePoint": "027F"}
```

de-DE-273b と de-DE-1141b

コードシフト:

0180	0180
0001	0181
0002	0182
0003	0183
009C	0184
0009	0185
0086	0186
007F	0187
0097	0188
008D	0189
008E	018A
000B	018B
000C	018C
000D	018D
000E	018E
000F	018F
0010	0190
0011	0191
0012	0192
0013	0193
009D	0194
0085	0195
0008	0196
0087	0197
0018	0198
0019	0199
0092	019A
008F	019B
001C	019C
001D	019D
001E	019E
001F	019F

0080	01A0
0081	01A1
0082	01A2
0083	01A3
0084	01A4
000A	01A5
0017	01A6
001B	01A7
0088	01A8
0089	01A9
008A	01AA
008B	01AB
008C	01AC
0005	01AD
0006	01AE
0007	01AF
0090	01B0
0091	01B1
0016	01B2
0093	01B3
0094	01B4
0095	01B5
0096	01B6
0004	01B7
0098	01B8
0099	01B9
009A	01BA
009B	01BB
0014	01BC
0015	01BD
009E	01BE
001A	01BF
009F	027F

AWS DMS タスクに対応する入カマッピング:

```
{ "SourceCharacterCodePoint": "0180", "TargetCharacterCodePoint": "0180" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0001", "TargetCharacterCodePoint": "0181" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0002", "TargetCharacterCodePoint": "0182" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0003", "TargetCharacterCodePoint": "0183" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "009C", "TargetCharacterCodePoint": "0184" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0009", "TargetCharacterCodePoint": "0185" }
```

```
, {"SourceCharacterCodePoint": "0086", "TargetCharacterCodePoint": "0186"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "007F", "TargetCharacterCodePoint": "0187"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0097", "TargetCharacterCodePoint": "0188"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008D", "TargetCharacterCodePoint": "0189"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008E", "TargetCharacterCodePoint": "018A"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000B", "TargetCharacterCodePoint": "018B"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000C", "TargetCharacterCodePoint": "018C"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000D", "TargetCharacterCodePoint": "018D"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000E", "TargetCharacterCodePoint": "018E"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000F", "TargetCharacterCodePoint": "018F"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0010", "TargetCharacterCodePoint": "0190"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0011", "TargetCharacterCodePoint": "0191"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0012", "TargetCharacterCodePoint": "0192"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0013", "TargetCharacterCodePoint": "0193"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009D", "TargetCharacterCodePoint": "0194"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0085", "TargetCharacterCodePoint": "0195"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0008", "TargetCharacterCodePoint": "0196"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0087", "TargetCharacterCodePoint": "0197"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0018", "TargetCharacterCodePoint": "0198"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0019", "TargetCharacterCodePoint": "0199"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0092", "TargetCharacterCodePoint": "019A"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008F", "TargetCharacterCodePoint": "019B"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001C", "TargetCharacterCodePoint": "019C"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001D", "TargetCharacterCodePoint": "019D"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001E", "TargetCharacterCodePoint": "019E"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001F", "TargetCharacterCodePoint": "019F"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0080", "TargetCharacterCodePoint": "01A0"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0081", "TargetCharacterCodePoint": "01A1"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0082", "TargetCharacterCodePoint": "01A2"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0083", "TargetCharacterCodePoint": "01A3"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0084", "TargetCharacterCodePoint": "01A4"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000A", "TargetCharacterCodePoint": "01A5"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0017", "TargetCharacterCodePoint": "01A6"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001B", "TargetCharacterCodePoint": "01A7"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0088", "TargetCharacterCodePoint": "01A8"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0089", "TargetCharacterCodePoint": "01A9"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008A", "TargetCharacterCodePoint": "01AA"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008B", "TargetCharacterCodePoint": "01AB"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008C", "TargetCharacterCodePoint": "01AC"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0005", "TargetCharacterCodePoint": "01AD"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0006", "TargetCharacterCodePoint": "01AE"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0007", "TargetCharacterCodePoint": "01AF"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0090", "TargetCharacterCodePoint": "01B0"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0091", "TargetCharacterCodePoint": "01B1"}
```

```
, {"SourceCharacterCodePoint": "0016", "TargetCharacterCodePoint": "01B2"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0093", "TargetCharacterCodePoint": "01B3"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0094", "TargetCharacterCodePoint": "01B4"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0095", "TargetCharacterCodePoint": "01B5"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0096", "TargetCharacterCodePoint": "01B6"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0004", "TargetCharacterCodePoint": "01B7"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0098", "TargetCharacterCodePoint": "01B8"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0099", "TargetCharacterCodePoint": "01B9"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009A", "TargetCharacterCodePoint": "01BA"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009B", "TargetCharacterCodePoint": "01BB"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0014", "TargetCharacterCodePoint": "01BC"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0015", "TargetCharacterCodePoint": "01BD"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009E", "TargetCharacterCodePoint": "01BE"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001A", "TargetCharacterCodePoint": "01BF"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009F", "TargetCharacterCodePoint": "027F"}
```

en-GB-285b と en-GB-1146b

コードシフト:

0180	0180
0001	0181
0002	0182
0003	0183
009C	0184
0009	0185
0086	0186
007F	0187
0097	0188
008D	0189
008E	018A
000B	018B
000C	018C
000D	018D
000E	018E
000F	018F
0010	0190
0011	0191
0012	0192
0013	0193
009D	0194
0085	0195

0008	0196
0087	0197
0018	0198
0019	0199
0092	019A
008F	019B
001C	019C
001D	019D
001E	019E
001F	019F
0080	01A0
0081	01A1
0082	01A2
0083	01A3
0084	01A4
000A	01A5
0017	01A6
001B	01A7
0088	01A8
0089	01A9
008A	01AA
008B	01AB
008C	01AC
0005	01AD
0006	01AE
0007	01AF
0090	01B0
0091	01B1
0016	01B2
0093	01B3
0094	01B4
0095	01B5
0096	01B6
0004	01B7
0098	01B8
0099	01B9
009A	01BA
009B	01BB
0014	01BC
0015	01BD
009E	01BE
001A	01BF
009F	027F

AWS DMS タスクに対応する入カマッピング:

```
{ "SourceCharacterCodePoint": "0180", "TargetCharacterCodePoint": "0180" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0001", "TargetCharacterCodePoint": "0181" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0002", "TargetCharacterCodePoint": "0182" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0003", "TargetCharacterCodePoint": "0183" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "009C", "TargetCharacterCodePoint": "0184" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0009", "TargetCharacterCodePoint": "0185" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0086", "TargetCharacterCodePoint": "0186" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "007F", "TargetCharacterCodePoint": "0187" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0097", "TargetCharacterCodePoint": "0188" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "008D", "TargetCharacterCodePoint": "0189" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "008E", "TargetCharacterCodePoint": "018A" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "000B", "TargetCharacterCodePoint": "018B" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "000C", "TargetCharacterCodePoint": "018C" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "000D", "TargetCharacterCodePoint": "018D" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "000E", "TargetCharacterCodePoint": "018E" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "000F", "TargetCharacterCodePoint": "018F" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0010", "TargetCharacterCodePoint": "0190" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0011", "TargetCharacterCodePoint": "0191" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0012", "TargetCharacterCodePoint": "0192" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0013", "TargetCharacterCodePoint": "0193" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "009D", "TargetCharacterCodePoint": "0194" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0085", "TargetCharacterCodePoint": "0195" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0008", "TargetCharacterCodePoint": "0196" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0087", "TargetCharacterCodePoint": "0197" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0018", "TargetCharacterCodePoint": "0198" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0019", "TargetCharacterCodePoint": "0199" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0092", "TargetCharacterCodePoint": "019A" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "008F", "TargetCharacterCodePoint": "019B" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "001C", "TargetCharacterCodePoint": "019C" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "001D", "TargetCharacterCodePoint": "019D" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "001E", "TargetCharacterCodePoint": "019E" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "001F", "TargetCharacterCodePoint": "019F" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0080", "TargetCharacterCodePoint": "01A0" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0081", "TargetCharacterCodePoint": "01A1" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0082", "TargetCharacterCodePoint": "01A2" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0083", "TargetCharacterCodePoint": "01A3" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0084", "TargetCharacterCodePoint": "01A4" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "000A", "TargetCharacterCodePoint": "01A5" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0017", "TargetCharacterCodePoint": "01A6" }
```

```
, {"SourceCharacterCodePoint": "001B", "TargetCharacterCodePoint": "01A7"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0088", "TargetCharacterCodePoint": "01A8"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0089", "TargetCharacterCodePoint": "01A9"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008A", "TargetCharacterCodePoint": "01AA"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008B", "TargetCharacterCodePoint": "01AB"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008C", "TargetCharacterCodePoint": "01AC"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0005", "TargetCharacterCodePoint": "01AD"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0006", "TargetCharacterCodePoint": "01AE"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0007", "TargetCharacterCodePoint": "01AF"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0090", "TargetCharacterCodePoint": "01B0"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0091", "TargetCharacterCodePoint": "01B1"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0016", "TargetCharacterCodePoint": "01B2"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0093", "TargetCharacterCodePoint": "01B3"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0094", "TargetCharacterCodePoint": "01B4"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0095", "TargetCharacterCodePoint": "01B5"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0096", "TargetCharacterCodePoint": "01B6"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0004", "TargetCharacterCodePoint": "01B7"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0098", "TargetCharacterCodePoint": "01B8"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0099", "TargetCharacterCodePoint": "01B9"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009A", "TargetCharacterCodePoint": "01BA"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009B", "TargetCharacterCodePoint": "01BB"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0014", "TargetCharacterCodePoint": "01BC"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0015", "TargetCharacterCodePoint": "01BD"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009E", "TargetCharacterCodePoint": "01BE"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001A", "TargetCharacterCodePoint": "01BF"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009F", "TargetCharacterCodePoint": "027F"}
```

en-us-037b と en-us-1140b

コードシフト:

0180	0180
0001	0181
0002	0182
0003	0183
009C	0184
0009	0185
0086	0186
007F	0187
0097	0188
008D	0189
008E	018A

000B	018B
000C	018C
000D	018D
000E	018E
000F	018F
0010	0190
0011	0191
0012	0192
0013	0193
009D	0194
0085	0195
0008	0196
0087	0197
0018	0198
0019	0199
0092	019A
008F	019B
001C	019C
001D	019D
001E	019E
001F	019F
0080	01A0
0081	01A1
0082	01A2
0083	01A3
0084	01A4
000A	01A5
0017	01A6
001B	01A7
0088	01A8
0089	01A9
008A	01AA
008B	01AB
008C	01AC
0005	01AD
0006	01AE
0007	01AF
0090	01B0
0091	01B1
0016	01B2
0093	01B3
0094	01B4
0095	01B5
0096	01B6

0004	01B7
0098	01B8
0099	01B9
009A	01BA
009B	01BB
0014	01BC
0015	01BD
009E	01BE
001A	01BF
009F	027F

AWS DMS タスクに対応する入カマッピング:

```
{
  "SourceCharacterCodePoint": "0180", "TargetCharacterCodePoint": "0180"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0001", "TargetCharacterCodePoint": "0181"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0002", "TargetCharacterCodePoint": "0182"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0003", "TargetCharacterCodePoint": "0183"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "009C", "TargetCharacterCodePoint": "0184"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0009", "TargetCharacterCodePoint": "0185"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0086", "TargetCharacterCodePoint": "0186"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "007F", "TargetCharacterCodePoint": "0187"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0097", "TargetCharacterCodePoint": "0188"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "008D", "TargetCharacterCodePoint": "0189"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "008E", "TargetCharacterCodePoint": "018A"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "000B", "TargetCharacterCodePoint": "018B"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "000C", "TargetCharacterCodePoint": "018C"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "000D", "TargetCharacterCodePoint": "018D"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "000E", "TargetCharacterCodePoint": "018E"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "000F", "TargetCharacterCodePoint": "018F"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0010", "TargetCharacterCodePoint": "0190"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0011", "TargetCharacterCodePoint": "0191"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0012", "TargetCharacterCodePoint": "0192"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0013", "TargetCharacterCodePoint": "0193"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "009D", "TargetCharacterCodePoint": "0194"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0085", "TargetCharacterCodePoint": "0195"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0008", "TargetCharacterCodePoint": "0196"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0087", "TargetCharacterCodePoint": "0197"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0018", "TargetCharacterCodePoint": "0198"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0019", "TargetCharacterCodePoint": "0199"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "0092", "TargetCharacterCodePoint": "019A"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "008F", "TargetCharacterCodePoint": "019B"
}, {
  "SourceCharacterCodePoint": "001C", "TargetCharacterCodePoint": "019C"
}
```

```
, {"SourceCharacterCodePoint": "001D", "TargetCharacterCodePoint": "019D"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001E", "TargetCharacterCodePoint": "019E"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001F", "TargetCharacterCodePoint": "019F"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0080", "TargetCharacterCodePoint": "01A0"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0081", "TargetCharacterCodePoint": "01A1"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0082", "TargetCharacterCodePoint": "01A2"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0083", "TargetCharacterCodePoint": "01A3"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0084", "TargetCharacterCodePoint": "01A4"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000A", "TargetCharacterCodePoint": "01A5"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0017", "TargetCharacterCodePoint": "01A6"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001B", "TargetCharacterCodePoint": "01A7"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0088", "TargetCharacterCodePoint": "01A8"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0089", "TargetCharacterCodePoint": "01A9"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008A", "TargetCharacterCodePoint": "01AA"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008B", "TargetCharacterCodePoint": "01AB"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008C", "TargetCharacterCodePoint": "01AC"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0005", "TargetCharacterCodePoint": "01AD"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0006", "TargetCharacterCodePoint": "01AE"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0007", "TargetCharacterCodePoint": "01AF"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0090", "TargetCharacterCodePoint": "01B0"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0091", "TargetCharacterCodePoint": "01B1"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0016", "TargetCharacterCodePoint": "01B2"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0093", "TargetCharacterCodePoint": "01B3"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0094", "TargetCharacterCodePoint": "01B4"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0095", "TargetCharacterCodePoint": "01B5"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0096", "TargetCharacterCodePoint": "01B6"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0004", "TargetCharacterCodePoint": "01B7"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0098", "TargetCharacterCodePoint": "01B8"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0099", "TargetCharacterCodePoint": "01B9"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009A", "TargetCharacterCodePoint": "01BA"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009B", "TargetCharacterCodePoint": "01BB"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0014", "TargetCharacterCodePoint": "01BC"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0015", "TargetCharacterCodePoint": "01BD"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009E", "TargetCharacterCodePoint": "01BE"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001A", "TargetCharacterCodePoint": "01BF"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009F", "TargetCharacterCodePoint": "027F"}
```

es-ES-284b と es-ES-1145b

コードシフト:

0180 0180

0001	0181
0002	0182
0003	0183
009C	0184
0009	0185
0086	0186
007F	0187
0097	0188
008D	0189
008E	018A
000B	018B
000C	018C
000D	018D
000E	018E
000F	018F
0010	0190
0011	0191
0012	0192
0013	0193
009D	0194
0085	0195
0008	0196
0087	0197
0018	0198
0019	0199
0092	019A
008F	019B
001C	019C
001D	019D
001E	019E
001F	019F
0080	01A0
0081	01A1
0082	01A2
0083	01A3
0084	01A4
000A	01A5
0017	01A6
001B	01A7
0088	01A8
0089	01A9
008A	01AA
008B	01AB
008C	01AC

0005	01AD
0006	01AE
0007	01AF
0090	01B0
0091	01B1
0016	01B2
0093	01B3
0094	01B4
0095	01B5
0096	01B6
0004	01B7
0098	01B8
0099	01B9
009A	01BA
009B	01BB
0014	01BC
0015	01BD
009E	01BE
001A	01BF
009F	027F

AWS DMS タスクに対応する入カマッピング:

```
{ "SourceCharacterCodePoint": "0180", "TargetCharacterCodePoint": "0180" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0001", "TargetCharacterCodePoint": "0181" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0002", "TargetCharacterCodePoint": "0182" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0003", "TargetCharacterCodePoint": "0183" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "009C", "TargetCharacterCodePoint": "0184" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0009", "TargetCharacterCodePoint": "0185" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0086", "TargetCharacterCodePoint": "0186" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "007F", "TargetCharacterCodePoint": "0187" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0097", "TargetCharacterCodePoint": "0188" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "008D", "TargetCharacterCodePoint": "0189" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "008E", "TargetCharacterCodePoint": "018A" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "000B", "TargetCharacterCodePoint": "018B" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "000C", "TargetCharacterCodePoint": "018C" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "000D", "TargetCharacterCodePoint": "018D" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "000E", "TargetCharacterCodePoint": "018E" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "000F", "TargetCharacterCodePoint": "018F" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0010", "TargetCharacterCodePoint": "0190" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0011", "TargetCharacterCodePoint": "0191" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0012", "TargetCharacterCodePoint": "0192" }
```

```
, {"SourceCharacterCodePoint": "0013", "TargetCharacterCodePoint": "0193"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009D", "TargetCharacterCodePoint": "0194"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0085", "TargetCharacterCodePoint": "0195"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0008", "TargetCharacterCodePoint": "0196"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0087", "TargetCharacterCodePoint": "0197"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0018", "TargetCharacterCodePoint": "0198"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0019", "TargetCharacterCodePoint": "0199"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0092", "TargetCharacterCodePoint": "019A"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008F", "TargetCharacterCodePoint": "019B"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001C", "TargetCharacterCodePoint": "019C"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001D", "TargetCharacterCodePoint": "019D"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001E", "TargetCharacterCodePoint": "019E"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001F", "TargetCharacterCodePoint": "019F"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0080", "TargetCharacterCodePoint": "01A0"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0081", "TargetCharacterCodePoint": "01A1"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0082", "TargetCharacterCodePoint": "01A2"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0083", "TargetCharacterCodePoint": "01A3"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0084", "TargetCharacterCodePoint": "01A4"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000A", "TargetCharacterCodePoint": "01A5"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0017", "TargetCharacterCodePoint": "01A6"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001B", "TargetCharacterCodePoint": "01A7"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0088", "TargetCharacterCodePoint": "01A8"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0089", "TargetCharacterCodePoint": "01A9"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008A", "TargetCharacterCodePoint": "01AA"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008B", "TargetCharacterCodePoint": "01AB"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008C", "TargetCharacterCodePoint": "01AC"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0005", "TargetCharacterCodePoint": "01AD"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0006", "TargetCharacterCodePoint": "01AE"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0007", "TargetCharacterCodePoint": "01AF"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0090", "TargetCharacterCodePoint": "01B0"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0091", "TargetCharacterCodePoint": "01B1"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0016", "TargetCharacterCodePoint": "01B2"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0093", "TargetCharacterCodePoint": "01B3"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0094", "TargetCharacterCodePoint": "01B4"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0095", "TargetCharacterCodePoint": "01B5"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0096", "TargetCharacterCodePoint": "01B6"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0004", "TargetCharacterCodePoint": "01B7"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0098", "TargetCharacterCodePoint": "01B8"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0099", "TargetCharacterCodePoint": "01B9"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009A", "TargetCharacterCodePoint": "01BA"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009B", "TargetCharacterCodePoint": "01BB"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0014", "TargetCharacterCodePoint": "01BC"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0015", "TargetCharacterCodePoint": "01BD"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009E", "TargetCharacterCodePoint": "01BE"}
```

```
,{"SourceCharacterCodePoint": "001A","TargetCharacterCodePoint": "01BF"}  
,{"SourceCharacterCodePoint": "009F","TargetCharacterCodePoint": "027F"}
```

fi_FI-278b と fi-FI-1143b

コードシフト:

0180	0180
0001	0181
0002	0182
0003	0183
009C	0184
0009	0185
0086	0186
007F	0187
0097	0188
008D	0189
008E	018A
000B	018B
000C	018C
000D	018D
000E	018E
000F	018F
0010	0190
0011	0191
0012	0192
0013	0193
009D	0194
0085	0195
0008	0196
0087	0197
0018	0198
0019	0199
0092	019A
008F	019B
001C	019C
001D	019D
001E	019E
001F	019F
0080	01A0
0081	01A1
0082	01A2

0083	01A3
0084	01A4
000A	01A5
0017	01A6
001B	01A7
0088	01A8
0089	01A9
008A	01AA
008B	01AB
008C	01AC
0005	01AD
0006	01AE
0007	01AF
0090	01B0
0091	01B1
0016	01B2
0093	01B3
0094	01B4
0095	01B5
0096	01B6
0004	01B7
0098	01B8
0099	01B9
009A	01BA
009B	01BB
0014	01BC
0015	01BD
009E	01BE
001A	01BF
009F	027F

AWS DMS タスクに対応する入カマッピング:

```
{ "SourceCharacterCodePoint": "0180", "TargetCharacterCodePoint": "0180" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0001", "TargetCharacterCodePoint": "0181" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0002", "TargetCharacterCodePoint": "0182" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0003", "TargetCharacterCodePoint": "0183" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "009C", "TargetCharacterCodePoint": "0184" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0009", "TargetCharacterCodePoint": "0185" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0086", "TargetCharacterCodePoint": "0186" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "007F", "TargetCharacterCodePoint": "0187" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0097", "TargetCharacterCodePoint": "0188" }
```



```
, {"SourceCharacterCodePoint": "008D", "TargetCharacterCodePoint": "0189"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008E", "TargetCharacterCodePoint": "018A"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000B", "TargetCharacterCodePoint": "018B"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000C", "TargetCharacterCodePoint": "018C"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000D", "TargetCharacterCodePoint": "018D"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000E", "TargetCharacterCodePoint": "018E"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000F", "TargetCharacterCodePoint": "018F"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0010", "TargetCharacterCodePoint": "0190"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0011", "TargetCharacterCodePoint": "0191"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0012", "TargetCharacterCodePoint": "0192"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0013", "TargetCharacterCodePoint": "0193"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009D", "TargetCharacterCodePoint": "0194"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0085", "TargetCharacterCodePoint": "0195"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0008", "TargetCharacterCodePoint": "0196"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0087", "TargetCharacterCodePoint": "0197"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0018", "TargetCharacterCodePoint": "0198"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0019", "TargetCharacterCodePoint": "0199"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0092", "TargetCharacterCodePoint": "019A"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008F", "TargetCharacterCodePoint": "019B"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001C", "TargetCharacterCodePoint": "019C"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001D", "TargetCharacterCodePoint": "019D"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001E", "TargetCharacterCodePoint": "019E"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001F", "TargetCharacterCodePoint": "019F"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0080", "TargetCharacterCodePoint": "01A0"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0081", "TargetCharacterCodePoint": "01A1"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0082", "TargetCharacterCodePoint": "01A2"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0083", "TargetCharacterCodePoint": "01A3"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0084", "TargetCharacterCodePoint": "01A4"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000A", "TargetCharacterCodePoint": "01A5"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0017", "TargetCharacterCodePoint": "01A6"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001B", "TargetCharacterCodePoint": "01A7"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0088", "TargetCharacterCodePoint": "01A8"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0089", "TargetCharacterCodePoint": "01A9"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008A", "TargetCharacterCodePoint": "01AA"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008B", "TargetCharacterCodePoint": "01AB"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008C", "TargetCharacterCodePoint": "01AC"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0005", "TargetCharacterCodePoint": "01AD"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0006", "TargetCharacterCodePoint": "01AE"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0007", "TargetCharacterCodePoint": "01AF"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0090", "TargetCharacterCodePoint": "01B0"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0091", "TargetCharacterCodePoint": "01B1"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0016", "TargetCharacterCodePoint": "01B2"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0093", "TargetCharacterCodePoint": "01B3"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0094", "TargetCharacterCodePoint": "01B4"}
```

```
, {"SourceCharacterCodePoint": "0095", "TargetCharacterCodePoint": "01B5"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0096", "TargetCharacterCodePoint": "01B6"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0004", "TargetCharacterCodePoint": "01B7"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0098", "TargetCharacterCodePoint": "01B8"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0099", "TargetCharacterCodePoint": "01B9"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009A", "TargetCharacterCodePoint": "01BA"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009B", "TargetCharacterCodePoint": "01BB"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0014", "TargetCharacterCodePoint": "01BC"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0015", "TargetCharacterCodePoint": "01BD"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009E", "TargetCharacterCodePoint": "01BE"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001A", "TargetCharacterCodePoint": "01BF"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009F", "TargetCharacterCodePoint": "027F"}
```

fr-FR-297b と fr-FR-1147b

コードシフト:

0180	0180
0001	0181
0002	0182
0003	0183
009C	0184
0009	0185
0086	0186
007F	0187
0097	0188
008D	0189
008E	018A
000B	018B
000C	018C
000D	018D
000E	018E
000F	018F
0010	0190
0011	0191
0012	0192
0013	0193
009D	0194
0085	0195
0008	0196
0087	0197
0018	0198
0019	0199

0092	019A
008F	019B
001C	019C
001D	019D
001E	019E
001F	019F
0080	01A0
0081	01A1
0082	01A2
0083	01A3
0084	01A4
000A	01A5
0017	01A6
001B	01A7
0088	01A8
0089	01A9
008A	01AA
008B	01AB
008C	01AC
0005	01AD
0006	01AE
0007	01AF
0090	01B0
0091	01B1
0016	01B2
0093	01B3
0094	01B4
0095	01B5
0096	01B6
0004	01B7
0098	01B8
0099	01B9
009A	01BA
009B	01BB
0014	01BC
0015	01BD
009E	01BE
001A	01BF
009F	027F

AWS DMS タスクに対応する入カマッピング:

```
{"SourceCharacterCodePoint": "0180", "TargetCharacterCodePoint": "0180"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0001", "TargetCharacterCodePoint": "0181"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0002", "TargetCharacterCodePoint": "0182"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0003", "TargetCharacterCodePoint": "0183"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009C", "TargetCharacterCodePoint": "0184"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0009", "TargetCharacterCodePoint": "0185"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0086", "TargetCharacterCodePoint": "0186"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "007F", "TargetCharacterCodePoint": "0187"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0097", "TargetCharacterCodePoint": "0188"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008D", "TargetCharacterCodePoint": "0189"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008E", "TargetCharacterCodePoint": "018A"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000B", "TargetCharacterCodePoint": "018B"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000C", "TargetCharacterCodePoint": "018C"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000D", "TargetCharacterCodePoint": "018D"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000E", "TargetCharacterCodePoint": "018E"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000F", "TargetCharacterCodePoint": "018F"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0010", "TargetCharacterCodePoint": "0190"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0011", "TargetCharacterCodePoint": "0191"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0012", "TargetCharacterCodePoint": "0192"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0013", "TargetCharacterCodePoint": "0193"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009D", "TargetCharacterCodePoint": "0194"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0085", "TargetCharacterCodePoint": "0195"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0008", "TargetCharacterCodePoint": "0196"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0087", "TargetCharacterCodePoint": "0197"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0018", "TargetCharacterCodePoint": "0198"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0019", "TargetCharacterCodePoint": "0199"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0092", "TargetCharacterCodePoint": "019A"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008F", "TargetCharacterCodePoint": "019B"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001C", "TargetCharacterCodePoint": "019C"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001D", "TargetCharacterCodePoint": "019D"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001E", "TargetCharacterCodePoint": "019E"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001F", "TargetCharacterCodePoint": "019F"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0080", "TargetCharacterCodePoint": "01A0"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0081", "TargetCharacterCodePoint": "01A1"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0082", "TargetCharacterCodePoint": "01A2"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0083", "TargetCharacterCodePoint": "01A3"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0084", "TargetCharacterCodePoint": "01A4"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000A", "TargetCharacterCodePoint": "01A5"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0017", "TargetCharacterCodePoint": "01A6"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001B", "TargetCharacterCodePoint": "01A7"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0088", "TargetCharacterCodePoint": "01A8"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0089", "TargetCharacterCodePoint": "01A9"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008A", "TargetCharacterCodePoint": "01AA"}
```

```
, {"SourceCharacterCodePoint": "008B", "TargetCharacterCodePoint": "01AB"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008C", "TargetCharacterCodePoint": "01AC"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0005", "TargetCharacterCodePoint": "01AD"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0006", "TargetCharacterCodePoint": "01AE"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0007", "TargetCharacterCodePoint": "01AF"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0090", "TargetCharacterCodePoint": "01B0"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0091", "TargetCharacterCodePoint": "01B1"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0016", "TargetCharacterCodePoint": "01B2"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0093", "TargetCharacterCodePoint": "01B3"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0094", "TargetCharacterCodePoint": "01B4"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0095", "TargetCharacterCodePoint": "01B5"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0096", "TargetCharacterCodePoint": "01B6"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0004", "TargetCharacterCodePoint": "01B7"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0098", "TargetCharacterCodePoint": "01B8"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0099", "TargetCharacterCodePoint": "01B9"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009A", "TargetCharacterCodePoint": "01BA"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009B", "TargetCharacterCodePoint": "01BB"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0014", "TargetCharacterCodePoint": "01BC"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0015", "TargetCharacterCodePoint": "01BD"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009E", "TargetCharacterCodePoint": "01BE"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001A", "TargetCharacterCodePoint": "01BF"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009F", "TargetCharacterCodePoint": "027F"}
```

it-IT-280b と it-IT-1144b

コードシフト:

0180	0180
0001	0181
0002	0182
0003	0183
009C	0184
0009	0185
0086	0186
007F	0187
0097	0188
008D	0189
008E	018A
000B	018B
000C	018C
000D	018D
000E	018E

000F	018F
0010	0190
0011	0191
0012	0192
0013	0193
009D	0194
0085	0195
0008	0196
0087	0197
0018	0198
0019	0199
0092	019A
008F	019B
001C	019C
001D	019D
001E	019E
001F	019F
0080	01A0
0081	01A1
0082	01A2
0083	01A3
0084	01A4
000A	01A5
0017	01A6
001B	01A7
0088	01A8
0089	01A9
008A	01AA
008B	01AB
008C	01AC
0005	01AD
0006	01AE
0007	01AF
0090	01B0
0091	01B1
0016	01B2
0093	01B3
0094	01B4
0095	01B5
0096	01B6
0004	01B7
0098	01B8
0099	01B9
009A	01BA

009B	01BB
0014	01BC
0015	01BD
009E	01BE
001A	01BF
009F	027F

AWS DMS タスクに対応する入カマッピング:

```
{ "SourceCharacterCodePoint": "0180", "TargetCharacterCodePoint": "0180" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0001", "TargetCharacterCodePoint": "0181" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0002", "TargetCharacterCodePoint": "0182" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0003", "TargetCharacterCodePoint": "0183" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "009C", "TargetCharacterCodePoint": "0184" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0009", "TargetCharacterCodePoint": "0185" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0086", "TargetCharacterCodePoint": "0186" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "007F", "TargetCharacterCodePoint": "0187" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0097", "TargetCharacterCodePoint": "0188" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "008D", "TargetCharacterCodePoint": "0189" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "008E", "TargetCharacterCodePoint": "018A" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "000B", "TargetCharacterCodePoint": "018B" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "000C", "TargetCharacterCodePoint": "018C" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "000D", "TargetCharacterCodePoint": "018D" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "000E", "TargetCharacterCodePoint": "018E" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "000F", "TargetCharacterCodePoint": "018F" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0010", "TargetCharacterCodePoint": "0190" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0011", "TargetCharacterCodePoint": "0191" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0012", "TargetCharacterCodePoint": "0192" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0013", "TargetCharacterCodePoint": "0193" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "009D", "TargetCharacterCodePoint": "0194" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0085", "TargetCharacterCodePoint": "0195" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0008", "TargetCharacterCodePoint": "0196" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0087", "TargetCharacterCodePoint": "0197" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0018", "TargetCharacterCodePoint": "0198" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0019", "TargetCharacterCodePoint": "0199" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0092", "TargetCharacterCodePoint": "019A" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "008F", "TargetCharacterCodePoint": "019B" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "001C", "TargetCharacterCodePoint": "019C" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "001D", "TargetCharacterCodePoint": "019D" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "001E", "TargetCharacterCodePoint": "019E" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "001F", "TargetCharacterCodePoint": "019F" }
, { "SourceCharacterCodePoint": "0080", "TargetCharacterCodePoint": "01A0" }
```

```
,{"SourceCharacterCodePoint": "0081", "TargetCharacterCodePoint": "01A1"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0082", "TargetCharacterCodePoint": "01A2"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0083", "TargetCharacterCodePoint": "01A3"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0084", "TargetCharacterCodePoint": "01A4"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "000A", "TargetCharacterCodePoint": "01A5"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0017", "TargetCharacterCodePoint": "01A6"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001B", "TargetCharacterCodePoint": "01A7"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0088", "TargetCharacterCodePoint": "01A8"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0089", "TargetCharacterCodePoint": "01A9"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008A", "TargetCharacterCodePoint": "01AA"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008B", "TargetCharacterCodePoint": "01AB"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "008C", "TargetCharacterCodePoint": "01AC"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0005", "TargetCharacterCodePoint": "01AD"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0006", "TargetCharacterCodePoint": "01AE"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0007", "TargetCharacterCodePoint": "01AF"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0090", "TargetCharacterCodePoint": "01B0"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0091", "TargetCharacterCodePoint": "01B1"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0016", "TargetCharacterCodePoint": "01B2"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0093", "TargetCharacterCodePoint": "01B3"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0094", "TargetCharacterCodePoint": "01B4"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0095", "TargetCharacterCodePoint": "01B5"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0096", "TargetCharacterCodePoint": "01B6"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0004", "TargetCharacterCodePoint": "01B7"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0098", "TargetCharacterCodePoint": "01B8"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0099", "TargetCharacterCodePoint": "01B9"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009A", "TargetCharacterCodePoint": "01BA"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009B", "TargetCharacterCodePoint": "01BB"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0014", "TargetCharacterCodePoint": "01BC"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "0015", "TargetCharacterCodePoint": "01BD"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009E", "TargetCharacterCodePoint": "01BE"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "001A", "TargetCharacterCodePoint": "01BF"}
,{"SourceCharacterCodePoint": "009F", "TargetCharacterCodePoint": "027F"}
```

nl-BE-500b と nl-BE-1148b

コードシフト:

0180	0180
0001	0181
0002	0182
0003	0183
009C	0184

0009	0185
0086	0186
007F	0187
0097	0188
008D	0189
008E	018A
000B	018B
000C	018C
000D	018D
000E	018E
000F	018F
0010	0190
0011	0191
0012	0192
0013	0193
009D	0194
0085	0195
0008	0196
0087	0197
0018	0198
0019	0199
0092	019A
008F	019B
001C	019C
001D	019D
001E	019E
001F	019F
0080	01A0
0081	01A1
0082	01A2
0083	01A3
0084	01A4
000A	01A5
0017	01A6
001B	01A7
0088	01A8
0089	01A9
008A	01AA
008B	01AB
008C	01AC
0005	01AD
0006	01AE
0007	01AF
0090	01B0

0091	01B1
0016	01B2
0093	01B3
0094	01B4
0095	01B5
0096	01B6
0004	01B7
0098	01B8
0099	01B9
009A	01BA
009B	01BB
0014	01BC
0015	01BD
009E	01BE
001A	01BF
009F	027F

AWS DMS タスクに対応する入カマッピング:

```
{ "SourceCharacterCodePoint": "0180", "TargetCharacterCodePoint": "0180" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0001", "TargetCharacterCodePoint": "0181" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0002", "TargetCharacterCodePoint": "0182" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0003", "TargetCharacterCodePoint": "0183" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "009C", "TargetCharacterCodePoint": "0184" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0009", "TargetCharacterCodePoint": "0185" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0086", "TargetCharacterCodePoint": "0186" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "007F", "TargetCharacterCodePoint": "0187" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0097", "TargetCharacterCodePoint": "0188" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "008D", "TargetCharacterCodePoint": "0189" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "008E", "TargetCharacterCodePoint": "018A" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "000B", "TargetCharacterCodePoint": "018B" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "000C", "TargetCharacterCodePoint": "018C" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "000D", "TargetCharacterCodePoint": "018D" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "000E", "TargetCharacterCodePoint": "018E" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "000F", "TargetCharacterCodePoint": "018F" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0010", "TargetCharacterCodePoint": "0190" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0011", "TargetCharacterCodePoint": "0191" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0012", "TargetCharacterCodePoint": "0192" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0013", "TargetCharacterCodePoint": "0193" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "009D", "TargetCharacterCodePoint": "0194" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0085", "TargetCharacterCodePoint": "0195" }  
, { "SourceCharacterCodePoint": "0008", "TargetCharacterCodePoint": "0196" }
```

```
, {"SourceCharacterCodePoint": "0087", "TargetCharacterCodePoint": "0197"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0018", "TargetCharacterCodePoint": "0198"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0019", "TargetCharacterCodePoint": "0199"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0092", "TargetCharacterCodePoint": "019A"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008F", "TargetCharacterCodePoint": "019B"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001C", "TargetCharacterCodePoint": "019C"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001D", "TargetCharacterCodePoint": "019D"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001E", "TargetCharacterCodePoint": "019E"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001F", "TargetCharacterCodePoint": "019F"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0080", "TargetCharacterCodePoint": "01A0"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0081", "TargetCharacterCodePoint": "01A1"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0082", "TargetCharacterCodePoint": "01A2"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0083", "TargetCharacterCodePoint": "01A3"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0084", "TargetCharacterCodePoint": "01A4"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "000A", "TargetCharacterCodePoint": "01A5"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0017", "TargetCharacterCodePoint": "01A6"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001B", "TargetCharacterCodePoint": "01A7"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0088", "TargetCharacterCodePoint": "01A8"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0089", "TargetCharacterCodePoint": "01A9"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008A", "TargetCharacterCodePoint": "01AA"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008B", "TargetCharacterCodePoint": "01AB"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "008C", "TargetCharacterCodePoint": "01AC"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0005", "TargetCharacterCodePoint": "01AD"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0006", "TargetCharacterCodePoint": "01AE"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0007", "TargetCharacterCodePoint": "01AF"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0090", "TargetCharacterCodePoint": "01B0"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0091", "TargetCharacterCodePoint": "01B1"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0016", "TargetCharacterCodePoint": "01B2"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0093", "TargetCharacterCodePoint": "01B3"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0094", "TargetCharacterCodePoint": "01B4"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0095", "TargetCharacterCodePoint": "01B5"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0096", "TargetCharacterCodePoint": "01B6"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0004", "TargetCharacterCodePoint": "01B7"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0098", "TargetCharacterCodePoint": "01B8"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0099", "TargetCharacterCodePoint": "01B9"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009A", "TargetCharacterCodePoint": "01BA"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009B", "TargetCharacterCodePoint": "01BB"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0014", "TargetCharacterCodePoint": "01BC"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "0015", "TargetCharacterCodePoint": "01BD"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009E", "TargetCharacterCodePoint": "01BE"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "001A", "TargetCharacterCodePoint": "01BF"}
, {"SourceCharacterCodePoint": "009F", "TargetCharacterCodePoint": "027F"}
```

「データ移行のターゲット」

AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、データレプリケーションのターゲットとして最も人気のあるデータベースの多くを使用できます。ターゲットは Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) DB インスタンス、またはオンプレミス データベースが可能です。

有効なターゲットの包括的なリストについては、「[AWS DMSのターゲット](#)」をご参照ください。

Note

AWS DMS では、次のターゲットエンドポイントタイプの AWS リージョン間の移行はサポートされていません。

- Amazon DynamoDB
- Amazon OpenSearch Service
- Amazon Kinesis Data Streams

Amazon Aurora PostgreSQL Limitless は AWS Database Migration Service () のターゲットとして使用できます AWS DMS。詳細については、「[のターゲットとして PostgreSQL データベースを使用する AWS Database Migration Service](#)」を参照してください。

トピック

- [のターゲットとしての Oracle データベースの使用 AWS Database Migration Service](#)
- [のターゲットとしての Microsoft SQL Server データベースの使用 AWS Database Migration Service](#)
- [のターゲットとしての PostgreSQL データベースの使用 AWS Database Migration Service](#)
- [のターゲットとしての MySQL 互換データベースの使用 AWS Database Migration Service](#)
- [のターゲットとしての Amazon Redshift データベースの使用 AWS Database Migration Service](#)
- [のターゲットとしての SAP ASE データベースの使用 AWS Database Migration Service](#)
- [のターゲットとしての Amazon S3 の使用 AWS Database Migration Service](#)
- [のターゲットとしての Amazon DynamoDB データベースの使用 AWS Database Migration Service](#)

- [のターゲットとしての Amazon Kinesis Data Streams の使用 AWS Database Migration Service](#)
- [のターゲットとしての Apache Kafka の使用 AWS Database Migration Service](#)
- [のターゲットとしての Amazon OpenSearch Service クラスターの使用 AWS Database Migration Service](#)
- [AWS Database Migration Service のターゲットとしての Amazon DocumentDB の使用](#)
- [のターゲットとしての Amazon Neptune の使用 AWS Database Migration Service](#)
- [のターゲットとしての Redis OSS の使用 AWS Database Migration Service](#)
- [のターゲットとしての Babelfish の使用 AWS Database Migration Service](#)
- [のターゲットとしての Amazon Timestream の使用 AWS Database Migration Service](#)
- [のターゲットとしての Amazon RDS for Db2 と IBM Db2 LUW の使用 AWS DMS](#)

のターゲットとしての Oracle データベースの使用 AWS Database Migration Service

別の Oracle データベースまたはサポートされている他のデータベースのいずれかから AWS DMS、を使用して Oracle データベースターゲットにデータを移行できます。Secure Sockets Layer (SSL) を使用して、Oracle エンドポイントとレプリケーションインスタンスとの接続を暗号化できます。Oracle エンドポイントで SSL を使用方法の詳細については、「」を参照してください [での SSL の使用 AWS Database Migration Service](#)。また、Oracle TDE はデータベースへの書き込みに暗号化キーまたはパスワードを必要としないため、ターゲットデータベース内の保管中のデータを暗号化するための Oracle 透過的データ暗号化 (TDE) の使用 AWS DMS もサポートしています。

がターゲットとして AWS DMS サポートする Oracle のバージョンについては、「」を参照してください [のターゲット AWS DMS](#)。

Oracle をターゲットとして使用するときは、ターゲット接続に使用されるスキーマまたはユーザーにデータを移行することを前提とします。別のスキーマにデータを移行する場合は、スキーマ変換を使用します。たとえば、ターゲットエンドポイントがユーザー RDSMASTER に接続しており、ユーザー PERFDATA1 から PERFDATA2 に移行したいとします。この場合、次のように変換を作成します。

```
{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "2",
  "rule-name": "2",
```

```
"rule-action": "rename",
"rule-target": "schema",
"object-locator": {
  "schema-name": "PERFDATA1"
},
"value": "PERFDATA2"
}
```

Oracle をターゲットとして使用すると、はすべてのテーブルとインデックスをターゲット内のデフォルトのテーブルとインデックスのテーブルスペース AWS DMS に移行します。テーブルとインデックスを別のテーブルとインデックスのテーブルスペースに移行する場合は、テーブルスペース変換を使用してこれを実行します。たとえば、Oracle ソース内の一部のテーブルスペースに割り当てられた INVENTORY スキーマに一連のテーブルがあるとしします。移行については、このすべてのテーブルをターゲットの単一の INVENTORYSPACE テーブルスペースに割り当てるとしします。この場合、次のように変換を作成します。

```
{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "3",
  "rule-name": "3",
  "rule-action": "rename",
  "rule-target": "table-tablespace",
  "object-locator": {
    "schema-name": "INVENTORY",
    "table-name": "%",
    "table-tablespace-name": "%"
  },
  "value": "INVENTORYSPACE"
}
```

変換の詳細については、「[JSON を使用するテーブル選択および変換を指定する](#)」をご参照ください。

Oracle がソースとターゲットの両方である場合、Oracle ソースの追加の接続属性 `enableHomogenousTablespace=true` を設定することで、既存のテーブルまたはインデックスのテーブルスペースの割り当てを保持できます。詳細については、[のソースとして Oracle を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)を参照してください。

のターゲットとして Oracle データベースを使用する方法の詳細については AWS DMS、以下のセクションを参照してください。

トピック

- [のターゲットとしての Oracle の制限 AWS Database Migration Service](#)
- [ターゲットとして Oracle を使用する場合に必要なユーザーアカウント権限](#)
- [のターゲットとしての Oracle データベースの設定 AWS Database Migration Service](#)
- [のターゲットとして Oracle を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)
- [Oracle のターゲットデータ型](#)

のターゲットとしての Oracle の制限 AWS Database Migration Service

データ移行のターゲットとして Oracle を使用する場合の制限は、以下のとおりです。

- AWS DMS は、ターゲット Oracle データベースにスキーマを作成しません。必要なすべてのスキーマをターゲット Oracle データベースで作成する必要があります。Oracle ターゲットのスキーマ名がすでに存在している必要があります。ソーススキーマのテーブルは、AWS DMS がターゲットインスタンスに接続するために使用するユーザーまたはスキーマにインポートされます。複数のスキーマを移行するには、複数のレプリケーションタスクを作成します。データをターゲット上の別のスキーマに移行することもできます。これを行うには、AWS DMS テーブルマッピングでスキーマ変換ルールを使用する必要があります。
- AWS DMS は、INDEXTYPE CONTEXT を持つテーブル Use direct path full load のオプションをサポートしていません。回避策として、配列ロードを使用できます。
- バッチ最適化適用オプションでは、差分変更テーブルへのロードに直接パスが使用されるため、XML タイプはサポートされていません。回避策として、トランザクション適用モードを使用できます。
- ソースデータベースから移行された空の文字列は、Oracle ターゲットによって異なる方法で処理できます (たとえば、1 つのスペース文字列に変換されます)。これにより、AWS DMS 検証レポートが一致しなくなる可能性があります。
- 次の式を使用して、バッチ最適化の適用モードでサポートされるテーブルごとの列の合計数を表すことができます。

```
2 * columns_in_original_table + columns_in_primary_key <= 999
```

例えば、元のテーブルに 25 列があり、そのプライマリキーが 5 列で構成されている場合、列の合計数は 55 になります。テーブルがサポートされている列数を超える場合、すべての変更が個別処理モードで適用されます。

- AWS DMS は、Oracle Cloud Infrastructure (OCI) の Autonomous DB をサポートしていません。

- トランザクション適用モードでは、Oracle ターゲットは最大 32 KB のサイズの DML ステートメントを処理できます。この制限は多くのユースケースで十分ですが、32 KB を超える DML ステートメントは「ORA-01460: unimplemented or unreasonable conversion requested」というエラーで失敗します。この問題を解決するには、BatchApplyEnabled タスク設定を true に設定してバッチ適用機能を有効にする必要があります。バッチ適用によりステートメント全体のサイズが小さくなり、32 KB の制限を回避できます。詳細については、「[the section called “ターゲットメタデータのタスク設定”](#)」を参照してください。
- AWS DMS LOB データの特別な処理要件により、LOB テーブルの直接パスのフルロードがエラー ORA-39777 で失敗することがあります。このエラーは、直接パスのロードプロセス中に発生し、LOB 列を含む移行タスクを中断する可能性があります。これを解決するには、ターゲットエンドポイントの useDirectPathFullLoad 設定を無効にし、ロードオペレーションを再試行します。

ターゲットとして Oracle を使用する場合に必要なユーザーアカウント権限

AWS Database Migration Service タスクで Oracle ターゲットを使用するには、Oracle データベースで次の権限を付与します。AWS DMSへの Oracle データベース定義で指定されたユーザーアカウントにこの権限を付与します。

- SELECT ANY TRANSACTION
- V\$NLS_PARAMETERS での SELECT
- V\$TIMEZONE_NAMES での SELECT
- ALL_INDEXES での SELECT
- ALL_OBJECTS での SELECT
- DBA_OBJECTS での SELECT
- ALL_TABLES での SELECT
- ALL_USERS での SELECT
- ALL_CATALOG での SELECT
- ALL_CONSTRAINTS での SELECT
- ALL_CONS_COLUMNS での SELECT
- ALL_TAB_COLS での SELECT
- ALL_IND_COLUMNS での SELECT
- DROP ANY TABLE

- SELECT ANY TABLE
- INSERT ANY TABLE
- UPDATE ANY TABLE
- CREATE ANY VIEW
- DROP ANY VIEW
- CREATE ANY PROCEDURE
- ALTER ANY PROCEDURE
- DROP ANY PROCEDURE
- CREATE ANY SEQUENCE
- ALTER ANY SEQUENCE
- DROP ANY SEQUENCE
- テーブルの削除

以下に指定された要件のために、上記の追加の権限を付与します。

- 特定のテーブルリストを使用するには、レプリケートされたすべてのテーブルに SELECT を付与し、ALTER も付与します。
- ユーザーがデフォルトテーブルスペースにテーブルを作成することを許可するには、GRANT UNLIMITED TABLESPACE 権限を付与します。
- ログオンのために、CREATE SESSION 権限を付与します。
- 直接パス (全ロードのデフォルト) GRANT LOCK ANY TABLE to *dms_user*; を使用している場合。
- [DROP and CREATE] (ドロップして作成) テーブル準備モードを使用するときにスキーマが異なる場合は、GRANT CREATE ANY INDEX to *dms_user*;
- 一部の全ロードシナリオでは、ターゲットテーブルスキーマが DMS ユーザーとは異なる場合、「DROP and CREATE table」または「TRUNCATE before loading」オプションを選択できます。この場合、DROP ANY TABLE を付与します。
- ターゲットテーブルスキーマが DMS ユーザーとは異なる変更テーブルまたは監査テーブルに変更を保存するには、CREATE ANY TABLE および CREATE ANY INDEX を付与します。
- 検証機能を使用して LOB 列を検証するには、SYS.DBMS_CRYPTO の EXECUTE 権限を DMS ユーザーに付与します。

ターゲットデータベース AWS Database Migration Service のに必要な読み取り権限

AWS DMS ユーザーアカウントには、次の DBA テーブルの読み取りアクセス許可が付与されている必要があります。

- DBA_USERS での SELECT
- DBA_TAB_PRIVS での SELECT
- DBA_OBJECTS での SELECT
- DBA_SYNONYMS での SELECT
- DBA_SEQUENCES での SELECT
- DBA_TYPES での SELECT
- DBA_INDEXES での SELECT
- DBA_TABLES での SELECT
- DBA_TRIGGERS での SELECT
- SELECT on SYS.DBA_REGISTRY

必要な権限のいずれかを V\$xxx に付与できない場合は、V_\$xxx に付与します。

移行前評価

Oracle をターゲットとして [Oracle の評価](#) に一覧表示されている移行前評価を使用するには、Oracle データベースターゲットエンドポイントのユーザーアカウントに次のアクセス許可を追加する必要があります。

```
GRANT SELECT ON V_$INSTANCE TO dms_user;  
GRANT EXECUTE ON SYS.DBMS_XMLGEN TO dms_user;
```

のターゲットとしての Oracle データベースの設定 AWS Database Migration Service

Oracle データベースをデータ移行ターゲットとして使用する前に、Oracle ユーザーアカウントを提供する必要があります AWS DMS。ユーザーアカウントには、[ターゲットとして Oracle を使用する場合に必要なユーザーアカウント権限](#) で指定されているように、Oracle データベースでの読み取り/書き込み権限が必要です。

のターゲットとして Oracle を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS

エンドポイントの設定を使用して、追加の接続属性の使用する場合と同様に、ターゲットの Oracle のデータベースを設定できます。AWS DMS コンソールを使用するか、`--oracle-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}'` JSON 構文での `create-endpoint` コマンドを使用して [AWS CLI](#)、ターゲットエンドポイントを作成するときに設定を指定します。

次の表は、Oracle をターゲットとして使用できるエンドポイント設定を説明しています。

名前	説明
UseDirectPathFullLoad	に設定すると Y、直接パスの全ロード AWS DMS が使用されます。Oracle Call Interface (OCI) で直接パスプロトコルを使用可能にするには、この値を指定します。この OCI プロトコルを使用すると、完全ロード時に Oracle ターゲットテーブルを一括ロードできます。 デフォルト値: true 有効な値: true/false 例: <code>--oracle-settings '{"UseDirectPathFullLoad": false}'</code>
DirectPathParallelLoad	true に設定した場合、この属性は、UseDirectPathFullLoad が Y に設定されている場合に並列ロードを指定します。この属性は、AWS DMS 並列ロード機能を使用する場合にのみ適用されます。詳細については、parallel-load にある「テーブルとコレクション設定のルールとオペレーション オペレーションの説明」をご参照ください。 この並列ロード設定を指定するとき、ターゲットテーブルに制約やインデックスを設定できないという制限があります。この制限の詳細については、「Enabling Constraints After a Parallel Direct Path Load」をご参照ください。制約またはインデックスが有効になっている場合、この属性を true に設定しても効果はありません。

名前	説明
	デフォルト値: false 有効な値: true/false 例: <code>--oracle-settings '{"DirectPathParallelLoad": true}'</code>
DirectPathNoLog	この属性を true に設定すると、データベースログに証跡を書き込まずにテーブルに直接書き込むことで、Oracle ターゲットデータベースのコミットレートを上げることができます。詳細については、「Direct-Load INSERT」をご参照ください。この属性は、UseDirectPathFullLoad を Y に設定した場合のみ適用されます。 デフォルト値: false 有効な値: true/false 例: <code>--oracle-settings '{"DirectPathNoLog": true}'</code>
CharLengthSemantics	文字の列の長さをバイト単位または文字単位で指定します。文字の列の長さが文字単位であることを示すには、この属性を CHAR に設定します。それ以外の場合、文字の列の長さはバイト単位です。 デフォルト値: CHAR に設定されていません 有効な値: CHAR 例: <code>--oracle-settings '{"CharLengthSemantics": "CHAR"}'</code>

名前	説明
AlwaysReplaceEmptyString	AWS DMS は、Oracle ターゲットに移行するときに空の文字列をレプリケートするためのスペースを追加します。一般に、Oracle には空の文字列の表記はありません。varchar2 に空の文字列を挿入すると、空の文字列を NULL としてロードします。Oracle にデータを NULL として挿入する場合は、この属性を FALSE に設定します。 デフォルト値: true 有効な値: true/false 例: --oracle-settings '{"AlwaysReplaceEmptyString": false}'

Oracle のターゲットデータ型

で使用されるターゲット Oracle データベースは、ほとんどの Oracle データ型 AWS DMS をサポートします。次の表は、の使用時にサポートされる Oracle ターゲットデータ型 AWS DMS と AWS DMS、データ型からのデフォルトのマッピングを示しています。ソースからマッピングされるデータ型を表示する方法の詳細については、使用しているソースのセクションをご参照ください。

AWS DMS データ型	Oracle のデータ型
BOOLEAN	NUMBER (1)
BYTES	RAW (長さ)
DATE	DATETIME
TIME	タイムスタンプ (0)
DATETIME	タイムスタンプ (スケール)
INT1	NUMBER (3)
INT2	NUMBER (5)

AWS DMS データ型	Oracle のデータ型
INT4	NUMBER (10)
INT8	NUMBER (19)
NUMERIC	NUMBER (p,s)
REAL4	FLOAT
REAL8	FLOAT
STRING	date を指定: DATE time を指定: タイムスタンプ timestamp を指定: タイムスタンプ timestamp_with_timezone を指定: タイムスタンプ時間帯あり timestamp_with_local_timezone を指定: タイムスタンプ WITH LOCAL TIMEZONE interval_year_to_month を指定: INTERVAL YEAR TO MONTH interval_day_to_second を指定: INTERVAL DAY TO SECOND 長さ > 4000 の場合: CLOB 他のすべての場合: VARCHAR2 (長さ)
UINT1	NUMBER (3)
UINT2	NUMBER (5)
UINT4	NUMBER (10)
UINT8	NUMBER (19)
WSTRING	長さ > 2000 の場合: NCLOB 他のすべての場合: NVARCHAR2 (長さ)

AWS DMS データ型	Oracle のデータ型
BLOB	BLOB このデータ型を で使用するには AWS DMS、特定のタスクで BLOBs の使用を有効にする必要があります。BLOB データ型は、プライマリキーを含むテーブルでのみサポートされます。
CLOB	CLOB このデータ型を で使用するには AWS DMS、特定のタスクで CLOBs の使用を有効にする必要があります。変更データキャプチャ (CDC) 中は、プライマリキーを含むテーブルでのみ CLOB データ型がサポートされます。 STRING 宣言されたサイズが 4000 バイトを超えるソースの Oracle VARCHAR2 データ型は、AWS DMS CLOB を介して Oracle ターゲットの STRING にマッピングされます。
NCLOB	NCLOB このデータ型を で使用するには AWS DMS、特定のタスクで NCLOBs の使用を有効にする必要があります。CDC 中、プライマリキーを含むテーブルでのみ NCLOB データ型がサポートされます。 WSTRING 宣言されたサイズが 4000 バイトを超えるソースの Oracle VARCHAR2 データ型は、NCLOB を介して Oracle ターゲットの WSTRING AWS DMS にマッピングされます。

AWS DMS データ型	Oracle のデータ型
XMLTYPE	XMLTYPE ターゲットデータ型は、Oracle 間レプリケーションタスクにのみ関連しています。 ソースデータベースが Oracle の場合、ソースデータ型はそのままの状態です。Oracle ターゲットにレプリケートされます。たとえば、ソースにおける XMLTYPE データ型は、ターゲットでは XMLTYPE データ型として作成されます。

のターゲットとしての Microsoft SQL Server データベースの使用 AWS Database Migration Service

を使用して、Microsoft SQL Server データベースにデータを移行できます AWS DMS。SQL Server データベースをターゲットとして使用すると、別の SQL Server データベースまたはサポートされている他のデータベースのいずれかからデータを移行できます。

がターゲットとして AWS DMS サポートする SQL Server のバージョンについては、「」を参照してください [のターゲット AWS DMS](#)。

AWS DMS は、Enterprise、Standard、Workgroup、Developer のオンプレミスエディションと Amazon RDS エディションをサポートしています。

AWS DMS および SQL Server ターゲットデータベースの操作の詳細については、以下を参照してください。

トピック

- [のターゲットとしての SQL Server の使用に関する制限 AWS Database Migration Service](#)
- [のターゲットとして SQL Server を使用する場合のセキュリティ要件 AWS Database Migration Service](#)
- [のターゲットとして SQL Server を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)
- [Microsoft SQL Server のターゲットデータ型](#)

のターゲットとしての SQL Server の使用に関する制限 AWS Database Migration Service

SQL Server データベースを AWS DMS のターゲットとして使用する場合、以下の制限が適用されます。

- 計算列を含む SQL Server ターゲットテーブルを手動で作成する場合、BCP 一括コピーユーティリティを使用する全ロードレプリケーションがサポートされません。全ロードレプリケーションを使用するには、追加接続属性 (ECA) を設定して 'useBCPFullLoad=false' エンドポイントで BCP ロードを無効にします。エンドポイントでの ECA 設定の詳細については、「[ソースおよびターゲットエンドポイントの作成](#)」をご参照ください。BCP の詳細な操作方法については、「[Microsoft SQL Server ドキュメント](#)」をご参照ください。
- SQL Server 空間データ型 (GEOMETRY および GEOGRAPHY) を持つテーブルをレプリケートする場合、AWS DMS は、挿入した可能性のある空間参照識別子 (SRID) をデフォルトの SRID に置き換えます。デフォルトの SRID は、GEOMETRY は 0、GEOGRAPHY は 4326 です。
- 一時テーブルはサポートされていません。ターゲット上に手動で作成されている場合に、一時テーブルを移行すると、トランザクション適用モードのレプリケーションのみのタスクで動作することがあります。
- 現在のところ、PostgreSQL ソースの boolean データ型は、一貫性のない値を持つ bit データ型として SQL Server ターゲットに移行されます。

回避策として、次を実行します。

- 列 VARCHAR(1) のデータ型を使用してテーブルを事前に作成します (または、でテーブル AWS DMS を作成します)。次に、ダウンストリーム処理で「F」を False、「T」を True として扱います。
- ダウンストリーム処理を変更する必要があるようにするには、「F」の値を「0」に、「T」の値を「1」に変更する変換ルールをタスクに追加して、SQL Server のビットデータ型として格納します。
- AWS DMS は、列の null 可能性を設定する変更処理をサポートしていません (ALTER TABLE ステートメントで ALTER COLUMN [SET|DROP] NOT NULL 句を使用)。
- Windows 認証はサポートされていません。

のターゲットとして SQL Server を使用する場合のセキュリティ要件 AWS Database Migration Service

以下では、Microsoft SQL Server ターゲット AWS DMS で を使用するためのセキュリティ要件について説明します。

- AWS DMS ユーザーアカウントには、少なくとも接続先の SQL Server データベースの db_owner ユーザーロールが必要です。
- SQL Server システム管理者は、すべての AWS DMS ユーザーアカウントにこのアクセス許可を付与する必要があります。

のターゲットとして SQL Server を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS

追加の接続属性の使用と同様、エンドポイントの設定を使用して、ターゲットの SQL Server データベースを設定できます。AWS DMS コンソールを使用するか、`--microsoft-sql-server-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}'` JSON 構文での `create-endpoint` コマンドを使用して [AWS CLI](#)、ターゲットエンドポイントを作成するときに設定を指定します。

次の表は、ターゲットとして SQL Server を使用できるエンドポイント設定を説明しています。

名前	説明
ControlTablesFileGroup	AWS DMS 内部テーブルのファイルグループを指定します。レプリケーションタスクが開始されると、すべての内部 AWS DMS コントロールテーブル (awsdms_apply_exception、awsdms_apply、awsdms_changes) が指定されたファイルグループに作成されます。 デフォルト値: 該当なし 有効な値: 文字列 例: <code>--microsoft-sql-server-settings '{"ControlTablesFileGroup": "filegroup1"}'</code> ファイルグループを作成するコマンドの例を示します。

名前	説明
	<pre>ALTER DATABASE replicate ADD FILEGROUP Test1FG1; GO ALTER DATABASE replicate ADD FILE (NAME = test1dat5, FILENAME = 'C:\temp\DATA\t1dat5.ndf', SIZE = 5MB, MAXSIZE = 100MB, FILEGROWTH = 5MB) TO FILEGROUP Test1FG1; GO</pre>
ConnectionTimeout	この追加の接続属性 (ECA) を使用して、SQL Server インスタンスのエンドポイント接続のタイムアウトを秒単位で設定する。デフォルト値は 10 秒です。ECA の例: ConnectionTimeout=30 。
ExecuteTimeout	この追加の接続属性 (ECA) を使用して、SQL Server インスタンスのクライアントステートメントのタイムアウトを秒単位で設定する。デフォルト値は 60 秒です。 例: '{"ExecuteTimeout": 100}'

名前	説明
UseBCPFullLoad	BCP を使用して全ロードオペレーション用のデータを転送するには、この属性を使用します。ターゲットテーブルに、ソーステーブル内に存在しない IDENTITY 列が含まれている場合、[use BCP for loading table] (テーブルのロードに BCP を使用) オプションを無効にする必要があります。 デフォルト値: true 有効な値: true/false 例: --microsoft-sql-server-settings '{"UseBCPFullLoad": false}'

Microsoft SQL Server のターゲットデータ型

次の表は、の使用時にサポートされる Microsoft SQL Server ターゲットデータ型 AWS DMS と AWS DMS、データ型からのデフォルトのマッピングを示しています。AWS DMS データ型の詳細については、「」を参照してください[AWS Database Migration Service のデータ型](#)。

AWS DMS データ型	SQL Server のデータ型
BOOLEAN	TINYINT
BYTES	VARBINARY(長さ)
DATE	SQL Server 2008 以降の場合、DATE を使用する。 それより前のバージョンでは、スケールが 3 以下の場合は DATETIME を使用します。他のすべての場合は、VARCHAR (37) を使用します。
TIME	SQL Server 2008 以降の場合、DATETIME2 (%d) を使用する。

AWS DMS データ型	SQL Server のデータ型
	それより前のバージョンでは、スケールが 3 以下の場合は DATETIME を使用します。他のすべての場合は、VARCHAR (37) を使用します。
DATETIME	SQL Server 2008 以降では、DATETIME2 (位取り) を使用する。 それより前のバージョンでは、スケールが 3 以下の場合は DATETIME を使用します。他のすべての場合は、VARCHAR (37) を使用します。
INT1	SMALLINT
INT2	SMALLINT
INT4	INT
INT8	BIGINT
NUMERIC	NUMERIC (p,s)
REAL4	REAL
REAL8	FLOAT
STRING	列が日付または時刻列の場合、次の操作を行います。 - SQL Server 2008 以降の場合、DATETIME2 を使用する。 - それより前のバージョンでは、スケールが 3 以下の場合は DATETIME を使用します。他のすべての場合は、VARCHAR (37) を使用します。 列が日付または時刻列ではない場合、VARCHAR (長さ) を使用します。
UINT1	TINYINT
UINT2	SMALLINT

AWS DMS データ型	SQL Server のデータ型
UINT4	INT
UINT8	BIGINT
WSTRING	NVARCHAR (長さ)
BLOB	VARBINARY(最大) IMAGE このデータ型を で使用するには AWS DMS、特定のタスクで BLOBs の使用を有効にする必要があります。 は、プライマリキーを含むテーブルでのみ BLOB データ型 AWS DMS をサポートします。
CLOB	VARCHAR(max) このデータ型を で使用するには AWS DMS、特定のタスクで CLOBs の使用を有効にする必要があります。変更データキャプチャ (CDC) 中、AWS DMS はプライマリキーを含むテーブルでのみ CLOB データ型をサポートしています。
NCLOB	NVARCHAR(最大) このデータ型を で使用するには AWS DMS、特定のタスクで NCLOBs の使用を有効にする必要があります。CDC 中、 はプライマリキーを含むテーブルでのみ NCLOB データ型 AWS DMS をサポートします。

のターゲットとしての PostgreSQL データベースの使用 AWS Database Migration Service

別の PostgreSQL データベースまたはサポートされている他のデータベースのいずれかから AWS DMS、を使用して PostgreSQL データベースにデータを移行できます。

がターゲットとして AWS DMS サポートする PostgreSQL のバージョンについては、「」を参照してください [のターゲット AWS DMS](#)。

Note

- Amazon Aurora Serverless は、PostgreSQL と互換性のある Amazon Aurora のターゲットとして利用できます。Amazon Aurora Serverless の詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「[Amazon Aurora Serverless v2 を使用する](#)」を参照してください。
- Aurora Serverless DB クラスターは Amazon VPC からのみアクセスでき、[\[public IP address\]](#) (パブリック IP アドレス) を使用することはできません。そのため、レプリケーション インスタンスを Aurora PostgreSQL Serverless とは異なるリージョンに配置する場合は、[\[vpc peering\]](#) (VPC ピアリング接続) を構成します。それ以外の場合は、Aurora PostgreSQL Serverless [\[regions\]](#) (リージョン) の可用性をチェックし、これらのリージョンのいずれかを Aurora PostgreSQL Serverless とレプリケーション インスタンスの両方に使用しました。
- Babelfish の機能は Amazon Aurora に組み込まれており、追加のコストは発生しません。詳細については、「[Using Babelfish for Aurora PostgreSQL as a target for AWS Database Migration Service](#)」を参照してください。

AWS DMS は、フルロードフェーズでソースからターゲットにデータを移行するときに table-by-table アプローチを取ります。全ロードフェーズ中のテーブルの順序は保証されません。テーブル全ロードフェーズ中、および個々のテーブルのキャッシュしたトランザクションが適用されている間は、テーブルは同期されません。その結果、アクティブな参照整合性制約により、全ロードフェーズ中にタスクが失敗する可能性があります。

PostgreSQL では、外部キー (参照整合性制約) はトリガーを使用して実装されます。全ロードフェーズ中、は各テーブルを一度に 1 つずつ AWS DMS ロードします。次のいずれかの方法を使用して、全ロード中に外部キーの制約を無効にすることを強くお勧めします。

- インスタンスからすべてのトリガーを一時的に無効にして、全ロードを終了します。
- PostgreSQL では、`session_replication_role` パラメータを使用します。

特定の時間において、トリガーは `origin`、`replica`、`always`、または `disabled` のいずれかの状態になります。`session_replication_role` パラメータが `replica` に設定されている場合、`replica` 状態のトリガーのみがアクティブになり、呼び出されると実行されます。それ以外の場合、トリガーは非アクティブなままです。

PostgreSQL には、`session_replication_role` が設定されている場合でも、テーブルの切り捨てを防止するフェールセーフメカニズムが備わっています。これを、トリガーを無効にする代わりに使用して、全ロードの完了を支援できます。これを行うには、ターゲットテーブルの準備モードを `DO_NOTHING` に設定します。それ以外の場合、外部キーの制約があると `DROP` および `TRUNCATE` オペレーションは失敗します。

Amazon RDS では、パラメータグループを使用してこのパラメータの設定を管理できます。Amazon EC2 で実行されている PostgreSQL インスタンスの場合、パラメータを直接設定できます。

のターゲットとして PostgreSQL データベースを使用する方法の詳細については AWS DMS、以下のセクションを参照してください。

トピック

- [のターゲットとしての PostgreSQL の使用に関する制限 AWS Database Migration Service](#)
- [Amazon Aurora PostgreSQL Limitless を のターゲットとして使用する場合の制限 AWS Database Migration Service](#)
- [のターゲットとして PostgreSQL データベースを使用する場合のセキュリティ要件 AWS Database Migration Service](#)
- [のターゲットとして PostgreSQL を使用する場合のエンドポイント設定と追加の接続属性 \(ECAs\) AWS DMS](#)
- [PostgreSQL のターゲットデータ型](#)
- [のターゲットとしての Babelfish for Aurora PostgreSQL の使用 AWS Database Migration Service](#)

のターゲットとしての PostgreSQL の使用に関する制限 AWS Database Migration Service

PostgreSQL データベースを AWS DMS のターゲットとして使用する場合、以下の制限が適用されます。

- 異種の移行の場合、JSON データ型は内部でネイティブな CLOB データ型に変換されます。
- Oracle から PostgreSQL への移行では、Oracle の列に NULL 文字 (16 進値 U+0000) が含まれている場合、は NULL 文字をスペース (16 進値 U+0020) AWS DMS に変換します。これは、PostgreSQL の制限によるものです。
- AWS DMS は、`coalesce` 関数で作成された一意のインデックスを持つテーブルへのレプリケーションをサポートしていません。

- テーブルでシーケンスを使用する場合は、ソースデータベースからレプリケーションを停止した後、ターゲットデータベース内のシーケンスNEXTVALごとに の値を更新します。はソースデータベースからデータ AWS DMS をコピーしますが、進行中のレプリケーション中にシーケンスをターゲットに移行しません。

Amazon Aurora PostgreSQL Limitless を のターゲットとして使用する場合の制限 AWS Database Migration Service

Amazon Aurora PostgreSQL Limitless をターゲットとして使用する場合は、次の制限が適用されます AWS DMS。

- AWS DMS データ検証は Amazon Aurora PostgreSQL Limitless をサポートしていません。
- AWS DMS はソーステーブルを標準テーブルとして移行しますが、これは分散されません。移行後、公式の変換ガイドに従って、これらの標準テーブルを Limitless テーブルに変換できます。

のターゲットとして PostgreSQL データベースを使用する場合のセキュリティ要件 AWS Database Migration Service

セキュリティ上の観点から、データ移行に使用されるユーザーアカウントは、ターゲットとして使用する PostgreSQL データベースにおける登録済みユーザーにする必要があります。

PostgreSQL ターゲットエンドポイントでは、AWS DMS 移行を実行するために最小限のユーザーアクセス許可が必要です。次の例を参照してください。

```
CREATE USER newuser WITH PASSWORD 'your-password';
ALTER SCHEMA schema_name OWNER TO newuser;
```

または

```
GRANT USAGE ON SCHEMA schema_name TO myuser;
GRANT CONNECT ON DATABASE postgres TO myuser;
GRANT CREATE ON DATABASE postgres TO myuser;
GRANT CREATE ON SCHEMA schema_name TO myuser;
GRANT UPDATE, INSERT, SELECT, DELETE, TRUNCATE ON ALL TABLES IN SCHEMA schema_name
TO myuser;
```

```
GRANT TRUNCATE ON schema_name."BasicFeed" TO myuser;
```

のターゲットとして PostgreSQL を使用する場合のエンドポイント設定と追加の接続属性 (ECAs) AWS DMS

エンドポイント設定と追加の接続属性 (ECA) を使用して、ターゲットの PostgreSQL データベースを設定することができます。

AWS DMS コンソールを使用するか、`--postgre-sql-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}'` JSON 構文での `create-endpoint` コマンドを使用して [AWS CLI](#)、ターゲットエンドポイントを作成するときに設定を指定します。

エンドポイントの `ExtraConnectionAttributes` パラメータを使用して ECA を指定します。

次の表は、PostgreSQL をターゲットとして使用できるエンドポイント設定を説明しています。

名前	説明
ConnectionTimeout	この追加の接続属性 (ECA) を使用して、PostgreSQL インスタンスのエンドポイント接続タイムアウトを秒単位で設定する。デフォルト値は 10 秒です。ECA の例: <code>ConnectionTimeout=30</code> 。
MaxFileSize	PostgreSQL へのデータ転送に使用される .csv ファイルの最大サイズ (KB 単位) を指定します。 デフォルト値: 32768 KB (32 MB) 有効な値: 1 ~ 1,048,576 KB (最大 1.1 GB) 例: <code>--postgre-sql-settings '{"MaxFileSize": 512}'</code>
ExecuteTimeout	PostgreSQL インスタンスのクライアントステートメントタイムアウト (秒単位) を設定します。デフォルト値は 60 秒です。 例: <code>--postgre-sql-settings '{"ExecuteTimeout": 100}'</code>

名前	説明
AfterConnectScript= SET session_replication_role = replica	この属性は、外部キーとユーザートリガーを AWS DMS バイパスして、データの一括ロードにかかる時間を短縮します。

名前	説明
MapUnboundedNumericAsString	このパラメータは、数値の精度を失うことなく正常に移行するために、境界なしの NUMERIC データ型の列を文字列として扱います。このパラメータは、PostgreSQL ソースから PostgreSQL ターゲットへのレプリケーション、または PostgreSQL 互換のデータベースにのみ使用します。 デフォルト値: false 有効な値: false/true 例: <code>--postgres-sql-settings '{"MapUnboundedNumericAsString": "true"}'</code> このパラメータを使用すると、数値から文字列への変換、および数値への変換により、レプリケーションのパフォーマンスが低下する可能性があります。このパラメータは、DMS バージョン 3.4.4 以降で使用するためにサポートされています  Note PostgreSQL のソースとターゲット エンドポイントを一緒にのみ MapUnboundedNumericAsString を使用します。 ソース PostgreSQL エンドポイントで MapUnboundedNumericAsString を使用すると、CDC 中に精度が 28 に制限されます。ターゲット エンドポイントで MapUnboundedNumericAsString を使用すると、精度 28 スケール 6 でデータを移行します。 PostgreSQL 以外のターゲットとは MapUnboundedNumericAsString を使用しません。

名前	説明
loadUsingCSV	\COPY コマンドを使用してフルロードオペレーションのデータを転送するには、この追加の接続属性 (ECA) を使用する。 デフォルト値: true 有効な値: true/false ECA の例:loadUsingCSV=true; 注: この ECA を false に設定すると、INSERT が直接実行されるため、レプリケーションのパフォーマンスが低下する可能性がある。
DatabaseMode	この属性を使用して、Babelfish エンドポイントなど、追加の設定を必要とする PostgreSQL 互換エンドポイントのレプリケーション処理のデフォルトの動作を変更する。 デフォルト値: DEFAULT 有効な値: DEFAULT、BABELFISH 例: DatabaseMode=default;
BabelfishDatabaseName	この属性を使用して、移行先のターゲット Babelfish T-SQL データベース名を指定する。これは、DatabaseMode が Babelfish に設定されている場合に必要です。これは予約済みの babelfish_db データベースではない。 例: BabelfishDatabaseName=TargetDb;

PostgreSQL のターゲットデータ型

の PostgreSQL データベースエンドポイントは、ほとんどの PostgreSQL データベースデータ型 AWS DMS をサポートしています。次の表は、の使用時にサポートされる PostgreSQL データベ-

ターゲットデータ型 AWS DMS と AWS DMS 、データ型からのデフォルトのマッピングを示しています。

AWS DMS データ型の詳細については、「」を参照してください[AWS Database Migration Service のデータ型](#)。

AWS DMS データ型	PostgreSQL のデータ型
BOOLEAN	BOOLEAN
BLOB	BYTEA
BYTES	BYTEA
DATE	DATE
TIME	TIME
DATETIME	スケールが 0 ~ 6 の場合、タイムスタンプを使用します。 スケールが 7 ~ 9 の場合、VARCHAR (37) を使用します。
INT1	SMALLINT
INT2	SMALLINT
INT4	INTEGER
INT8	BIGINT
NUMERIC	DECIMAL (P,S)
REAL4	FLOAT4
REAL8	FLOAT8
STRING	長さが 1 ~ 21,845 の場合、VARCHAR (バイト単位の長さ) を使用します。 長さが 21,846 ~ 2,147,483,647 の場合、VARCHAR (65535) を使用します。

AWS DMS データ型	PostgreSQL のデータ型
UINT1	SMALLINT
UINT2	INTEGER
UINT4	BIGINT
UINT8	BIGINT
WSTRING	長さが 1 ~ 21,845 の場合、VARCHAR (バイト単位の長さ) を使用します。 長さが 21,846 ~ 2,147,483,647 の場合、VARCHAR (65535) を使用します。
NCLOB	TEXT
CLOB	TEXT

Note

PostgreSQL ソースからレプリケートする場合、は、ユーザー定義のデータ型の列を除き、すべての列に対して同じデータ型のターゲットテーブル AWS DMS を作成します。このような場合、データ型はターゲットで「character varying」として作成されます。

のターゲットとしての Babelfish for Aurora PostgreSQL の使用 AWS Database Migration Service

AWS Database Migration Serviceを使用して SQL Server ソーステーブルを Babelfish for Amazon Aurora PostgreSQL のターゲットに移行できます。Babelfishを使用すると、Aurora PostgreSQL は Microsoft SQL Server 独自の SQL 言語である T-SQL を認識し、同じ通信プロトコルをサポートします。これにより、SQL Server 向けに作成されたアプリケーションのコード変更量が低減し、Aurora と連携できるようになります。Babelfish の機能は Amazon Aurora に組み込まれており、追加のコストは発生しません。Amazon Aurora クラスターの Babelfish は、Amazon RDS コンソールで有効化できます。

AWS DMS コンソール、API、または CLI コマンドを使用して AWS DMS ターゲットエンドポイントを作成するときは、ターゲットエンジンを Amazon Aurora PostgreSQL として指定し、データベースに `babelfish_db` という名前を付けます。[エンドポイント設定] セクションで、`DatabaseMode` を `Babelfish` に設定して、`BabelfishDatabaseName` をターゲットの Babelfish T-SQL データベース名に指定する設定を追加します。

移行タスクへの変換ルールの追加

Babelfish のターゲットの移行タスクを定義する場合、DMS がターゲットデータベース内で事前に作成された T-SQL Babelfish テーブルを使用するようにする変換ルールを含める必要があります。

まず、すべてのテーブル名を小文字にする変換ルールを移行タスクに追加します。Babelfish は、T-SQL を使用して作成したテーブル名前 PostgreSQL の `pg_class` カタログに小文字で保存します。ただし、大文字と小文字が混在する名前の SQL Server テーブルがある場合、DMS は T-SQL 互換のデータ型ではなく PostgreSQL ネイティブのデータ型を使用してテーブルを作成します。このため、すべてのテーブル名を小文字にする変換ルールを必ず追加します。列名は小文字に変換しないように注意してください。

次に、クラスターを定義する際にマルチデータベース移行モードを使用した場合は、元の SQL Server スキーマ名を変更する変換ルールを追加します。T-SQL データベース名が含まれるように SQL Server スキーマ名は必ず変更します。例えば、元の SQL Server のスキーマ名が `dbo` で、T-SQL データベース名が `mydb` の場合、変換ルールを使用してスキーマ名を `mydb_dbo` に変更します。

Note

Babelfish for Aurora PostgreSQL 16 以降を使用する場合、デフォルトの移行モードは「`mutidatabase`」です。DMS 移行タスクを実行する場合、移行モードパラメータを確認し、必要に応じて変換ルールを更新してください。

単一のデータベースモードを使用する場合、スキーマ名を変更するための変換ルールは必要ありません。スキーマ名は、ターゲットの Babelfish の T-SQL データベースと 1 対 1 でマッピングされます。

次の変換ルールサンプルでは、すべてのテーブル名を小文字にして、元の SQL Server スキーマ名を `dbo` から `mydb_dbo` に変更しています。

```
{
  "rules": [
```



```
{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "566251737",
  "rule-name": "566251737",
  "rule-target": "schema",
  "object-locator": {
    "schema-name": "dbo"
  },
  "rule-action": "rename",
  "value": "mydb_dbo",
  "old-value": null
},
{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "566139410",
  "rule-name": "566139410",
  "rule-target": "table",
  "object-locator": {
    "schema-name": "%",
    "table-name": "%"
  },
  "rule-action": "convert-lowercase",
  "value": null,
  "old-value": null
},
{
  "rule-type": "selection",
  "rule-id": "566111704",
  "rule-name": "566111704",
  "object-locator": {
    "schema-name": "dbo",
    "table-name": "%"
  },
  "rule-action": "include",
  "filters": []
}
]
```

Babelfish テーブルで PostgreSQL のターゲットエンドポイントを使用する場合の制限

Babelfish テーブルで PostgreSQL のターゲットエンドポイントを使用する場合、次の制限が適用されます。

- [ターゲットテーブル作成モード] では、[何もしない] モードまたは [切り捨て] モードのみを使用します。[ターゲット上のテーブルを削除] モードは使用しないでください。このモードの場合、DMS は T-SQL が認識しない可能性のある PostgreSQL テーブルとしてテーブルを作成します。
- AWS DMS は sql_variant データ型をサポートしていません。
- Postgres エンドポイントの Babelfish は、HEIRARCHYID、GEOMETRY (3.5.4 以前)、GEOGRAPHY (3.5.4 以前) のデータ型をサポートしていません。上記のデータ型を移行するには、変換ルールを追加してデータ型を wstring (250) に変換します。
- Babelfish での BINARY データ型、VARBINARY データ型、IMAGE データ型の以降は、BYTEA データ型を使用することでのみサポートされます。Aurora PostgreSQL の以前のバージョンの場合、DMS を使用してこのようなテーブルを [Babelfish のターゲットエンドポイント](#) に移行できます。次の例のとおり、BYTEA データ型で長さを指定する必要はありません。

```
[Picture] [VARBINARY](max) NULL
```

上記の T-SQL データ型を T-SQL がサポートする BYTEA データ型に変更します。

```
[Picture] BYTEA NULL
```

- Aurora PostgreSQL Babelfish の以前のバージョンでは、PostgreSQL ターゲットエンドポイントを使用して SQL Server から Babelfish への継続的なレプリケーションのための移行タスクを作成する場合、IDENTITY 列を使用するすべてのテーブルに SERIAL データ型を割り当てる必要があります。Aurora PostgreSQL (バージョン 15.3、14.8 以降) と Babelfish (バージョン 3.2.0 以降) 以降では、アイデンティティ列がサポートされるようになったため、SERIAL データ型を割り当てる必要はありません。詳細については、「SQL Server to Aurora PostgreSQL 移行プレイブック」の「Sequences and Identity」セクションの「[SERIAL Usage](#)」を参照してください。Babelfish でテーブルを作成する際は、列の定義を次のとおり変更します。

```
[IDCol] [INT] IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY
```

上記の内容を次のとおり変更します。

[IDCol1] SERIAL PRIMARY KEY

Babelfish 互換の Aurora PostgreSQL では、デフォルト設定を使用してシーケンスを作成し、列に NOT NULL 制約を追加します。新たに作成されるシーケンスは通常のシーケンス (1 でインクリメント) と同様に動作し、複合型の SERIAL のオプションはありません。

- IDENTITY 列または SERIAL データ型を使用するテーブルのデータを移行した後、列の最大値に基づいて PostgreSQL ベースのシーケンスオブジェクトをリセットします。テーブルのフルロード実行後、次の T-SQL クエリを使用してステートメントを生成し、関連づけられたシーケンスオブジェクトをシードします。

```
DECLARE @schema_prefix NVARCHAR(200) = ''

IF current_setting('babelfishpg_tsql.migration_mode') = 'multi-db'
    SET @schema_prefix = db_name() + '_'

SELECT 'SELECT setval(pg_get_serial_sequence('' + @schema_prefix +
    schema_name.tables.schema_id) + '.' + schema_name.tables.name + '', '' + schema_name.columns.name + '')
    ,(select max(' + schema_name.columns.name + ') from ' +
    schema_name.tables.schema_id) + '.' + schema_name.tables.name + ');'
FROM sys.tables tables
JOIN sys.columns columns ON tables.object_id = columns.object_id
WHERE columns.is_identity = 1

UNION ALL

SELECT 'SELECT setval(pg_get_serial_sequence('' + @schema_prefix + table_schema +
    '.' + table_name + '',
    '' + column_name + '''),(select max(' + column_name + ') from ' + table_schema + '.'
    + table_name + '));'
FROM information_schema.columns
WHERE column_default LIKE 'nextval(%)';
```

このクエリは、最大 IDENTITY 値と SERIAL 値を更新する SELECT ステートメントのセットを生成します。

- バージョン 3.2 以前の Babelfish では、[完全 LOB モード] の場合、テーブルエラーが発生する可能性があります。エラーが発生した場合は、ロードに失敗したテーブルのために別のタスクを作成します。その後、[制限付き LOB モード] を使用して [最大 LOB サイズ (KB)] に適切な

値を指定します。もう 1 つのオプションとして、SQL Server エンドポイント接続属性設定を ForceFullLob=True と指定する方法があります。

- バージョン 3.2 以前の Babelfish では、整数ベースのプライマリキーを使用しない Babelfish テーブルでデータ検証を実行すると、適切な一意のキーが見つからないというメッセージが表示されます。整数以外のプライマリキーのデータ検証は、Aurora PostgreSQL (バージョン 15.3、14.8 以降) と Babelfish (バージョン 3.2.0 以降) 以降ではサポートされています。
- 秒の小数点以下の桁数の精度の違いにより、DMS は DATETIME データ型を使用する Babelfish テーブルでデータ検証エラーを報告します。このようなエラーが表示されないようにするには、DATETIME データ型に次のとおりの検証ルールタイプを追加します。

```
{
  "rule-type": "validation",
  "rule-id": "3",
  "rule-name": "3",
  "rule-target": "column",
  "object-locator": {
    "schema-name": "dbo",
    "table-name": "%",
    "column-name": "%",
    "data-type": "datetime"
  },
  "rule-action": "override-validation-function",
  "source-function": "case when ${column-name} is NULL then NULL else 0 end",
  "target-function": "case when ${column-name} is NULL then NULL else 0 end"
}
```

のターゲットとしての MySQL 互換データベースの使用 AWS Database Migration Service

AWS DMS がサポートするソースデータエンジンのいずれかから AWS DMS、を使用して任意の MySQL 互換データベースにデータを移行できます。オンプレミスの MySQL 互換データベースに移行する場合、AWS DMS ではソースエンジンが AWS エコシステム内に存在する必要があります。エンジンは、Amazon RDS、Amazon Aurora、Amazon S3 などの AWS マネージドサービスで使用できます。または、エンジンは Amazon EC2 の自己管理型データベース上に存在していてもかまいません。

SSL を使用して、MySQL 互換のエンドポイントとレプリケーションインスタンスとの接続を暗号化できます。MySQL 互換のエンドポイントで SSL を使用方法の詳細については、「[での SSL の使用 AWS Database Migration Service](#)」をご参照ください。

がターゲットとして AWS DMS サポートする MySQL のバージョンについては、「」を参照してください。[のターゲット AWS DMS](#)。

次の MySQL 互換データベースをターゲットとして使用できます AWS DMS。

- MySQL Community Edition
- MySQL Standard Edition
- MySQL Enterprise Edition
- MySQL Cluster Carrier Grade Edition
- MariaDB Community Edition
- MariaDB Enterprise Edition
- MariaDB Column Store
- Amazon Aurora MySQL

Note

ソースストレージエンジン (MyISAM、MEMORY など) にかかわらず、AWS DMS によってデフォルトで InnoDB テーブルとして MySQL 互換のターゲットテーブルが作成されます。InnoDB 以外のストレージエンジンのテーブルが必要な場合は、手動でテーブルを MySQL 互換のターゲットで作成し、[何もしない] オプションを使用して移行できます。詳細については、「[全ロードタスク設定](#)」をご参照ください。

AWS DMSのターゲットとしての MySQL 互換データベースの使用の詳細については、以下のセクションをご参照ください。

トピック

- [のターゲットとしての MySQL 互換データベースの使用 AWS Database Migration Service](#)
- [のターゲットとして MySQL 互換データベースを使用する場合の制限 AWS Database Migration Service](#)
- [のターゲットとして MySQL 互換データベースを使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)
- [MySQL のターゲットデータ型](#)

のターゲットとしての MySQL 互換データベースの使用 AWS Database Migration Service

MySQL 互換データベースを AWS DMS のターゲットとして使用し始める前に、次の前提条件を満たしていることを確認してください。

- MySQL 互換データベースへの AWS DMS 読み取り/書き込み権限を持つユーザーアカウントを に提供します。必要なアクセス権限を作成するには、以下のコマンドを実行します。

```
CREATE USER '<user acct>'@'%' IDENTIFIED BY '<user password>';
GRANT ALTER, CREATE, DROP, INDEX, INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT, CREATE TEMPORARY
TABLES ON <schema>.* TO
'<user acct>'@'%;
GRANT ALL PRIVILEGES ON awsdms_control.* TO '<user acct>'@'%';
```

- 全ロード移行フェーズ中、ターゲットテーブルで外部キーを無効にする必要があります。全ロード中に MySQL 互換データベースの外部キーチェックを無効にするには、ターゲットエンドポイントの AWS DMS コンソールの追加接続属性セクションに次のコマンドを追加できます。

```
Initstmt=SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
```

- データベースパラメータ `local_infile = 1` を設定して、AWS DMS がターゲットデータベースにデータをロードできるようにします。
- MySQL 固有の移行前評価を使用する場合、次の権限を付与します。

```
grant select on mysql.user to <dms_user>;
grant select on mysql.db to <dms_user>;
grant select on mysql.tables_priv to <dms_user>;
grant select on mysql.role_edges to <dms_user> #only for MySQL version 8.0.11 and
higher
```

のターゲットとして MySQL 互換データベースを使用する場合の制限 AWS Database Migration Service

MySQL データベースをターゲットとして使用する場合、AWS DMS は以下をサポートしていません。

- データ定義言語 (DDL) ステートメント: TRUNCATE PARTITION、DROP TABLE、RENAME TABLE。
- ALTER TABLE *table_name* ADD COLUMN *column_name* ステートメントを使用して、テーブルの先頭または中間に列を追加します。
- 全ロードタスクで MySQL 互換ターゲットにデータをロードする場合、タスクログの制約によって発生したエラーはレポート AWS DMS されません。これにより、キーエラーが重複したり、レコード数が一致しない可能性があります。これは、MySQL LOAD DATA によるコマンドでのローカルデータの処理方法によるものです。フルロードフェーズ時は、必ず次を実行します。
 - Constraint を無効にする
 - AWS DMS 検証を使用して、データが一貫していることを確認します。
- 列の値を既存の値に更新すると、MySQL 互換データベースにより 0 rows affected 警告が返されます。この動作は技術的にはエラーではありませんが、他のデータベースエンジンによって状況が処理される方法とは異なります。たとえば、Oracle は 1 行の更新を実行します。MySQL 互換データベースの場合、は awsdms_apply_exceptions コントロールテーブルにエントリ AWS DMS を生成し、次の警告を記録します。

Some changes from the source database had no impact when applied to the target database. See awsdms_apply_exceptions table for details.

- MySQL バージョン 5.7 と互換性がある Amazon Aurora バージョン 2 のターゲットとして Aurora Serverless が利用可能です。(MySQL 5.7 と互換性がある Aurora Serverless を使用できるようにするには、Aurora MySQL バージョン 2.07.1 を選択します。) Aurora Serverless の詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「[Aurora Serverless v2 を使用する](#)」を参照してください。
- AWS DMS は、インスタンスが書き込み可能モード、つまり read_only および innodb_read_only パラメータが 0 または 1 に設定されている場合を除き、Aurora または Amazon RDS のリーダーエンドポイントの使用をサポートしていません。Amazon RDS と Aurora をターゲットとして使用する方法の詳細については、次を参照してください。
 - [接続先の DB インスタンスの確認](#)
 - [MySQL でのリードレプリカの更新](#)
- TIME のデータ型をレプリケートする場合、時間値の小数部分はレプリケートされません。
- 追加接続属性 loadUsingCSV=false を使用して TIME のデータ型をレプリケートする場合、時間値は [00:00:00, 23:59:59] の範囲に制限されます。

のターゲットとして MySQL 互換データベースを使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS

エンドポイントの設定を使用して、追加の接続属性の使用する場合と同様に、ターゲットの MySQL 互換データベースを設定できます。AWS DMS コンソールを使用するか、`--my-sql-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}'` JSON 構文での `create-endpoint` コマンドを使用して [AWS CLI](#)、ターゲットエンドポイントを作成するときに設定を指定します。

次の表は、MySQL をターゲットとして使用できるエンドポイント設定を説明しています。

名前	説明
ConnectionTimeout	この追加の接続属性 (ECA) を使用して、MySQL インスタンスのエンドポイント接続のタイムアウトを秒単位で設定する。デフォルト値は 10 秒です。ECA の例: <code>ConnectionTimeout=30</code> 。
TargetDbType	ソーステーブルを移行するターゲット上の場所 (1 つのデータベースか複数のデータベースか) を指定します。を指定する場合は <code>SPECIFIC_DATABASE</code> 、AWS CLI または を使用するときデータベース名を指定する必要があります AWS マネジメントコンソール。 デフォルト値: <code>MULTIPLE_DATABASES</code> 有効な値: <code>{SPECIFIC_DATABASE , MULTIPLE_DATABASES }</code> 例: <code>--my-sql-settings '{"TargetDbType": "MULTIPLE_DATABASES"}'</code>
ParallelLoadThreads	データを MySQL 互換ターゲットデータベースにロードする際のパフォーマンスが向上します。データを MySQL 互換ターゲットデータベースにロードする際に使用するスレッドの数を指定します。スレッドごとに別個の接続が必要になるため、スレッド数を大きく設定するとデータベースのパフォーマンスに悪影響を生じる場合があります。

名前	説明
	デフォルト値: 1 有効な値: 1〜5 例: <code>--my-sql-settings '{"ParallelLoadThreads": 1}'</code>
AfterConnectScript	AWS DMS がエンドポイントに接続した直後に実行するスクリプトを指定します。 例えば、MySQL 互換のターゲットが受信するステートメントをデータベースのデフォルトのコンパイル済み文字セットである latin1 文字セットに変換するように指定できる。このパラメータでは通常、UTF8 クライアントからの変換時にパフォーマンスが向上します。 例: <code>--my-sql-settings '{"AfterConnectScript": "SET character_set_connection='latin1'"}</code>
MaxFileSize	MySQL 互換データベースへのデータ転送に使用される .csv ファイルの最大サイズ (KB 単位) を指定します。 デフォルト値: 32768 KB (32 MB) 有効な値: 1 ~ 1,048,576 <code>--my-sql-settings '{"MaxFileSize": 512}'</code>

追加の接続属性を使用して、MySQL 互換のターゲットデータベースを設定することもできます。

次の表は、MySQL をターゲットとして使用できる追加の接続属性を説明しています。

名前	説明
Initstmt=SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;	外部キーチェックを無効にします。

名前	説明
	例: <code>--extra-connection-attributes "Initstmt=SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;"</code>
Initstmt=SET time_zone	ターゲット MySQL 互換データベースのタイムゾーンを指定します。 デフォルト値: UTC 有効値: ターゲットの MySQL データベースで使用可能なタイムゾーン名。 例: <code>--extra-connection-attributes "Initstmt=SET time_zone= <i>US/Pacific</i> ;"</code>

別の方法として、`--my-sql-settings` コマンドの `AfterConnectScript` パラメータを使用して外部キーチェックを無効にし、データベースのタイムゾーンを指定することもできる。

MySQL のターゲットデータ型

次の表は、の使用時にサポートされる MySQL データベースターゲットデータ型 AWS DMS と AWS DMS、データ型からのデフォルトのマッピングを示しています。

AWS DMS データ型の詳細については、「」を参照してください [AWS Database Migration Service のデータ型](#)。

AWS DMS データ型	MySQL のデータ型
BOOLEAN	BOOLEAN
BYTES	長さが 1 ～ 65,535 の場合、VARBINARY (長さ) を使用します。 長さが 65,536 ～ 2,147,483,647 の場合、LONGLOB を使用します。
DATE	DATE
TIME	TIME

AWS DMS データ型	MySQL のデータ型
タイムスタンプ	"スケールが 0 以上、6 以下の場合: DATETIME (Scale) スケールが 7 以上、9 以下の場合: VARCHAR (37)"
INT1	TINYINT
INT2	SMALLINT
INT4	INTEGER
INT8	BIGINT
NUMERIC	DECIMAL (p,s)
REAL4	FLOAT
REAL8	DOUBLE PRECISION
STRING	長さが 1 ~ 21,845 の場合、VARCHAR (長さ) を使用します。 長さが 21,846 ~ 2,147,483,647 の場合、LONGTEXT を使用します。
UINT1	UNSIGNED TINYINT
UINT2	UNSIGNED SMALLINT
UINT4	UNSIGNED INTEGER
UINT8	UNSIGNED BIGINT
WSTRING	長さが 1 ~ 32,767 の場合、VARCHAR (長さ) を使用します。 長さが 32,768 ~ 2,147,483,647 の場合、LONGTEXT を使用します。

AWS DMS データ型	MySQL のデータ型
BLOB	長さが 1 ~ 65,535 の場合、BLOB を使用します。 長さが 65,536 ~ 2,147,483,647 の場合、LONGBLOB を使用します。 長さが 0 の場合、LONGBLOB (LOB を完全にサポート) を使用します。
NCLOB	長さが 1 ~ 65,535 の場合、TEXT を使用します。 長さが 65,536 ~ 2,147,483,647 の場合、CHARACTER SET が ucs2 の LONGTEXT を使用します。 長さが 0 の場合、ucs2 が CHARACTER SET の LONGTEXT (LOB を完全にサポート) を使用します。
CLOB	長さが 1 ~ 65,535 の場合、TEXT を使用します。 長さが 65,536 ~ 2147483647 の場合、LONGTEXT を使用します。 長さが 0 の場合、LONGTEXT (LOB を完全にサポート) を使用します。

のターゲットとしての Amazon Redshift データベースの使用 AWS Database Migration Service

を使用して Amazon Redshift データベースにデータを移行できます AWS Database Migration Service。Amazon Redshift は、クラウド内でのフルマネージド型、ペタバイト規模のデータウェアハウスサービスです。ターゲットとして Amazon Redshift データベースを使用すると、サポートされている他のすべてのソースデータベースからデータを移行できます。

Amazon Redshift Serverless をターゲットとして使用できます AWS DMS。詳細については、[「Amazon Redshift Serverless AWS DMS をターゲットとして使用する場合」](#)を参照してください。

Amazon Redshift クラスターは、レプリケーションインスタンスと同じ AWS アカウントと AWS リージョンに存在する必要があります。

Amazon Redshift へのデータベース移行中、は AWS DMS まず Amazon S3 バケットにデータを移動します。ファイルが Amazon S3 バケットにある AWS DMS 場合、はそれらを Amazon Redshift データウェアハウスの適切なテーブルに転送します。は、Amazon Redshift データベースと同じ AWS リージョンに S3 バケット AWS DMS を作成します。AWS DMS レプリケーションインスタンスは、同じ AWS リージョン に配置する必要があります。

AWS CLI または DMS API を使用して Amazon Redshift にデータを移行する場合は、S3 アクセスを許可する AWS Identity and Access Management ように (IAM) ロールを設定します。この IAM ロールの作成に関する詳細については、[「で使用する IAM ロールの作成 AWS DMS」](#)をご参照ください。

Amazon Redshift エンドポイントは、以下の完全なオートメーションを行います。

- スキーマ生成およびデータ型マッピング
- ソースデータベーステーブルの全ロード
- ソーステーブルに加えられた変更の増分ロード
- ソーステーブルに加えられたスキーマ変更のデータ定義言語 (DDL) での適用
- 全ロードプロセスと変更データキャプチャ (CDC) プロセスの間の同期

AWS Database Migration Service は、全ロード処理オペレーションと変更処理オペレーションの両方をサポートします。はソースデータベースからデータを AWS DMS 読み取り、一連のカンマ区切り値 (.csv) ファイルを作成します。全ロードオペレーションの場合、は各テーブルのファイル AWS DMS を作成します。AWS DMS は、各テーブルのテーブルファイルを Amazon S3 の別のフォルダにコピーします。ファイルが Amazon S3 にアップロードされると、AWS DMS はコピーコマンドを送信し、ファイル内のデータは Amazon Redshift にコピーされます。変更処理オペレーションの場合、は .csv ファイルの純変更 AWS DMS をコピーします。AWS DMS 次に、純変更ファイルを Amazon S3 にアップロードし、データを Amazon Redshift にコピーします。

のターゲットとして Amazon Redshift を使用方法の詳細については AWS DMS、以下のセクションを参照してください。

トピック

- [Amazon Redshift データベースを のターゲットとして使用するための前提条件 AWS Database Migration Service](#)
- [ターゲットとして Redshift を使用するために必要な権限](#)
- [のターゲットとして Amazon Redshift を使用する場合の制限 AWS Database Migration Service](#)
- [のターゲットとしての Amazon Redshift データベースの設定 AWS Database Migration Service](#)
- [のターゲットとして Amazon Redshift で拡張 VPC ルーティングを使用する AWS Database Migration Service](#)
- [AWS KMS キーを作成して Amazon Redshift ターゲットデータを暗号化する](#)
- [のターゲットとして Amazon Redshift を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)
- [データ暗号化キーと中間ストレージとしての Amazon S3 バケットの使用](#)
- [Amazon Redshift のマルチスレッドタスク設定](#)
- [Amazon Redshift のターゲットデータ型](#)
- [Amazon Redshift Serverless AWS DMS をターゲットとして使用する場合](#)

Amazon Redshift データベースを のターゲットとして使用するための前提条件 AWS Database Migration Service

以下のリストでは、データ移行のターゲットとして Amazon Redshift を使用する場合に必要な前提条件について説明します。

- AWS マネジメントコンソールを使用して Amazon Redshift クラスターを起動します。パスワード、ユーザー名、データベース名など、AWS アカウントと Amazon Redshift クラスターに関する基本情報を書き留めます。これらの値は、Amazon Redshift ターゲット エンドポイントを作成するときに必要になります。
- Amazon Redshift クラスターは、レプリケーションインスタンスと同じ AWS アカウントと AWS リージョンに存在する必要があります。
- AWS DMS レプリケーションインスタンスには、クラスターが使用する Amazon Redshift エンドポイント (ホスト名とポート) へのネットワーク接続が必要です。
- AWS DMS は Amazon S3 バケットを使用して Amazon Redshift データベースにデータを転送します。AWS DMS がバケットを作成できるようにするため、コンソールは IAM ロール `dms-access-for-endpoint` を使用します。AWS CLI または DMS API を使用して Amazon Redshift をターゲットデータベースとするデータベース移行を作成する場合は、この IAM ロールを作成する必要があります。このロールの作成に関する詳細については、「[で使用する IAM ロールの作成 AWS DMS](#)」をご参照ください。

- AWS DMS は、BLOBs、CLOBs、NCLOBs をターゲット Amazon Redshift インスタンスの VARCHAR に変換します。Amazon Redshift では、64 KB を超える VARCHAR のデータ型がサポートされていないため、従来の LOB を Amazon Redshift に保存することはできません。
- true にターゲット メタデータタスクの設定 [BatchApplyEnabled](#) を設定し、AWS DMS が CDC 中に Amazon Redshift ターゲットテーブルへの変更を処理できるようにします。ソーステーブルとターゲットテーブルの両方にプライマリキーが必要です。プライマリキーがない場合、変更はステートメントによって適用されます。また、ターゲットレイテンシーを引き起こし、クラスターコミットキューに影響を与えるため、CDC 中のタスクのパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。
- Redshift のテーブルで行レベルセキュリティが有効になっている場合は、すべての DMS ユーザーに適切なアクセス許可を付与する必要があります。

ターゲットとして Redshift を使用するために必要な権限

GRANT コマンドを使用して、ユーザーまたはユーザー グループのアクセス権限を定義します。権限には、テーブルとビューのデータの読み取り、データの書き込み、テーブルの作成など、アクセスオプションが含まれます。Amazon Redshift での GRANT 使用についての詳細は、Amazon Redshift データベース デベロッパー ガイドの「[GRANT](#)」をご参照ください。

Amazon Redshift テーブルおよびビューに対するテーブルまたは、データベース、スキーマ、関数、プロシージャ、言語レベルの権限に対する特定の権限を付与する構文を次に示します。

```
GRANT { { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | REFERENCES } [,...] | ALL
  [ PRIVILEGES ] }
  ON { [ TABLE ] table_name [, ...] | ALL TABLES IN SCHEMA schema_name [, ...] }
  TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]

GRANT { { CREATE | TEMPORARY | TEMP } [,...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
  ON DATABASE db_name [, ...]
  TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]

GRANT { { CREATE | USAGE } [,...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
  ON SCHEMA schema_name [, ...]
  TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]

GRANT { EXECUTE | ALL [ PRIVILEGES ] }
  ON { FUNCTION function_name ( [ [ argname ] argtype [, ...] ] ) [, ...] | ALL
  FUNCTIONS IN SCHEMA schema_name [, ...] }
  TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]
```

```
GRANT { EXECUTE | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON { PROCEDURE procedure_name ( [ [ argname ] argtype [, ...] ] ) [, ...] | ALL
    PROCEDURES IN SCHEMA schema_name [, ...] }
    TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]

GRANT USAGE
    ON LANGUAGE language_name [, ...]
    TO { username [ WITH GRANT OPTION ] | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]
```

Amazon Redshift テーブルとビューに対する列レベルの権限の構文を次に示します。

```
GRANT { { SELECT | UPDATE } ( column_name [, ...] ) [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ]
    ( column_name [, ...] ) }
    ON { [ TABLE ] table_name [, ...] }
    TO { username | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]
```

次に、指定されたロールを持つユーザーおよびグループに付与される ASSUMEROLE 権限の構文を示します。

```
GRANT ASSUMEROLE
    ON { 'iam_role' [, ...] | ALL }
    TO { username | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]
    FOR { ALL | COPY | UNLOAD } [, ...]
```

のターゲットとして Amazon Redshift を使用する場合の制限 AWS Database Migration Service

Amazon Redshift データベースをターゲットとして使用する場合、次の制限が適用されます。

- Amazon Redshift ターゲットの中間ストレージとして使用する S3 バケットのバージョニングは有効にしないでください。S3 のバージョニングが必要な場合は、ライフサイクルポリシーを使用して古いバージョンを積極的に削除します。これを行わないと、S3 list-object コールがタイムアウトが原因でエンドポイント接続テストが失敗する可能性があります。S3 バケットのライフサイクルポリシーを作成するには、「[ストレージのライフサイクルの管理](#)」を参照してください。S3 オブジェクトのバージョンを削除するには、「[バージョニングが有効なバケットからのオブジェクトバージョンの削除](#)」を参照してください。
- 以下の DDL はサポートされていません。


```
ALTER TABLE table name MODIFY COLUMN column name data type;
```

- AWS DMS は、下線 (_) で始まる名前のスキーマに変更を移行またはレプリケートすることはできません。名前がアンダースコアで始まるスキーマがある場合は、マッピング変換を使用してターゲットでスキーマの名前を変更してください。
- Amazon Redshift は 64 KB より大きい VARCHAR をサポートしていません。従来のデータベースからの LOB を Amazon Redshift に保存することはできません。
- 複数の列のプライマリキーを持つテーブルへの DELETE ステートメントの適用は、プライマリキーの列名で予約語が使用されている場合にはサポートされません。Amazon Redshift の予約語の一覧は [ここ](#) をご参照ください。
- ソースシステムがソーステーブルのプライマリ キーに対して UPDATE 操作を実行すると、パフォーマンスの問題が発生することがあります。これらのパフォーマンスの問題は、ターゲットに変更を適用するときに発生します。これは、UPDATE (および DELETE) オペレーションは、ターゲット行を識別するためにプライマリ キーの値に依存するためです。ソーステーブルのプライマリ キーを更新すると、タスクログに次のようなメッセージが表示されます。

```
Update on table 1 changes PK to a PK that was previously updated in the same bulk update.
```

- DMS は Redshift クラスターのエンドポイントを構成するときにカスタム DNS 名をサポートしないため、Amazon が提供する DNS 名を使用する必要があります。Amazon Redshift クラスターはレプリケーションインスタンスと同じ AWS アカウントとリージョンに存在する必要があるため、カスタム DNS エンドポイントを使用すると検証は失敗します。
- Amazon Redshift には、デフォルトで 4 時間のアイドルセッションタイムアウトがあります。DMS レプリケーションタスクでアクティビティがない場合、Redshift は 4 時間後にセッションを切断します。DMS が接続できないためにエラーが発生し、再起動が必要になる場合があります。回避策として、DMS レプリケーションユーザーのセッションタイムアウト制限を 4 時間以上に設定します。または、「Amazon Redshift データベースデベロッパーガイド」の [ALTER USER](#) の説明を参照してください。
- がプライマリキーまたは一意のキーなしでソーステーブルデータを AWS DMS レプリケートする場合、CDC レイテンシーが高くなり、許容できないレベルのパフォーマンスになる可能性があります。
- Oracle ソースから Redshift ターゲットへの CDC レプリケーション中は、パーティションの切り捨てはサポートされません。

- Amazon Redshift はプライマリキーを適用せず、タスクが再開されたときに AWS DMS が CDC を再生する可能性があるため、重複レコードがターゲットテーブルに表示される可能性があります。重複を防ぐには、ApplyErrorInsertPolicy=INSERT_RECORD設定を使用します。詳細については、「[エラー処理タスクの設定](#)」を参照してください。または、アプリケーションレベルの重複検出と移行後のクリーンアップ手順を実装することもできます。

のターゲットとしての Amazon Redshift データベースの設定 AWS Database Migration Service

AWS Database Migration Service は、Amazon Redshift インスタンスで動作するように設定する必要があります。以下の表では、Amazon Redshift エンドポイントに使用できる設定プロパティについて説明します。

プロパティ	説明
server	使用している Amazon Redshift クラスターの名前。
ポート	Amazon Redshift のポート番号。デフォルト値は 5439 です。
username	登録済みユーザーの Amazon Redshift ユーザー名。
password	username プロパティで指定されたユーザーのパスワード。
データベース	使用する Amazon Redshift データウェアハウス (サービス) の名前。

Amazon Redshift エンドポイントに追加の接続文字列属性を追加する場合、maxFileSize 属性と fileTransferUploadStreams 属性を指定できます。これらの属性の詳細については、「[のターゲットとして Amazon Redshift を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)」をご参照ください。

のターゲットとして Amazon Redshift で拡張 VPC ルーティングを使用する AWS Database Migration Service

Amazon Redshift ターゲットで拡張された VPC のルーティングを使用すると、Amazon Redshift クラスターとデータリポジトリ間のすべての COPY トラフィックは VPC を介します。拡張された VPC ルーティングは、他のリソースに Amazon Redshift がアクセスする方法に影響を与えるため、VPC を正しく設定していないと、COPY コマンドが失敗することがあります。

AWS DMS は、COPY コマンドを使用して S3 内のデータを Amazon Redshift クラスターに移動するため、この動作の影響を受ける可能性があります。

以下は、Amazon Redshift ターゲットにデータをロードするために AWS DMS 実行するステップです。

1. AWS DMS は、レプリケーションサーバーのソースから .csv ファイルにデータをコピーします。
2. AWS DMS は AWS SDK を使用して、.csv ファイルをアカウントの S3 バケットにコピーします。
3. AWS DMS 次に、は Amazon Redshift の COPY コマンドを使用して、S3 の .csv ファイルから Amazon Redshift の適切なテーブルにデータをコピーします。

拡張 VPC ルーティングが有効になっていない場合、Amazon Redshift はインターネット経由でトラフィックをルーティングします。これには、AWS ネットワーク内の他のサービスへのトラフィックも含まれます。この機能が有効でない場合は、ネットワークパスを設定する必要はありません。この機能が有効な場合は、クラスターの VPC とデータリソースとの間のネットワークパスを別に作成する必要があります。必要な設定の詳細については、Amazon Redshift のドキュメントの「[拡張された VPC ルーティング](#)」をご参照ください。

AWS KMS キーを作成して Amazon Redshift ターゲットデータを暗号化する

ターゲットデータが Amazon Redshift にコピーされる前に、Amazon S3 にプッシュされるターゲットデータを暗号化できます。そのためには、カスタム AWS KMS キーを作成して使用できます。Amazon Redshift ターゲット エンドポイント作成時に次のいずれかのメカニズムを使用して、ターゲットデータを暗号化するために作成したキーを使用できます。

- AWS CLIを使用して create-endpoint コマンドを実行するとき、次のオプションを使用します。

```
--redshift-settings '{"EncryptionMode": "SSE_KMS", "ServerSideEncryptionKmsKeyId":  
"your-kms-key-ARN"}'
```

ここで **your-kms-key-ARN** とは、KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) です。詳細については、「[データ暗号化キーと中間ストレージとしての Amazon S3 バケットの使用](#)」をご参照ください。

- 値 (SSE_KMS) に追加の接続属性 (encryptionMode) を設定し、KMS キーの ARN に追加の接続属性 (serverSideEncryptionKmsKeyId) を設定します。詳細については、「[のターゲットとして Amazon Redshift を使用する場合はエンドポイント設定 AWS DMS](#)」を参照してください。

KMS キーを使用して Amazon Redshift ターゲットデータを暗号化するには、Amazon Redshift データにアクセスするためのアクセス許可を持つ AWS Identity and Access Management (IAM) ロールが必要です。次に、この IAM ロールは作成した暗号化キーに添付されるポリシー (キーポリシー) にアクセスします。これは、IAM コンソールで次を作成して実行します：

- 管理ポリシーを持つ IAM AWS ロール。
- このロールを参照するキーポリシーがある KMS キーです。

以下の手順でこれを行う方法について説明します。

必須管理ポリシーを使用して IAM AWS ロールを作成するには

1. IAM コンソール (<https://console.aws.amazon.com/iam/>) を開きます。
2. ナビゲーションペインで Roles (ロール) を選択してください。[ロール] ページが開きます。
3. [Create role] (ロールの作成) を選択します。[Create role] (ロールの作成) ページが開きます。
4. 信頼されたエンティティとして選択された AWS サービス で、ロールを使用するサービスとして DMS を選択します。
5. [Next: Permissions] (次へ: アクセス許可) を選択します。[Attach permissions policies (アクセス権限ポリシーをアタッチする)] ページが表示されます。
6. AmazonDMSRedshiftS3Role ポリシーを見つけて選択します。
7. [Next: Tags] (次へ: タグ) を選択します。タグの追加 ページが表示されます。ここでは、任意のタグを追加することができます。
8. [Next: Review (次の手順: 確認)] を選択し、結果を確認します。
9. 必要な設定が構成されている場合にはロールに名前 (DMS-Redshift-endpoint-access-role など) および追加の説明を入力し、[Create role] (ロールの作成) を選択します。[ロール] ページが開き、ロールが作成されたことを示すメッセージが表示されます。

DMS-Redshift-endpoint-access-role を使用したデータ移行のターゲットとして使用するよう Amazon Redshift データベースを設定します。

IAM ロールを参照するキーポリシーを使用して AWS KMS 暗号化キーを作成するには

Note

で AWS KMS 暗号化キー AWS DMS を使用する方法の詳細については、「」を参照してください [暗号化キーの設定と AWS KMS アクセス許可の指定](#)。

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/kms> で AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソールを開きます。
2. を変更するには AWS リージョン、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。
3. ナビゲーションペインで、[カスタマーマネージドキー] を選択します。
4. [Create key] (キーの作成) を選択します。[キーの設定] ページが開きます。
5. [キーの種類] で、[対称] を選択します。

Note

このキーを作成する場合、Amazon Redshift などのすべての AWS サービスは対称暗号化キーでのみ機能するため、作成できるのは対称キーのみです。

6. [アドバンスドオプション] を選択します。[キーマテリアルのオリジン] で、[KMS] が選択されていることを確認し、[次へ] を選択します。[ラベルの追加] ページが開きます。
7. [エイリアスと説明の作成] で、キーのエイリアス (DMS-Redshift-endpoint-encryption-key など) と追加の説明を入力します。
8. [タグ] で、キーを識別してその使用状況を追跡するために役立つ任意のタグを追加したら、[次へ] を選択します。[キー管理アクセス許可の定義] ページが開き、選択できるユーザーおよびロールの一覧が表示されます。
9. キーを管理するユーザーおよびロールを追加します。このユーザーとロールにキーを管理するために必要な権限があることを確認してください。
10. [キーの削除] で、キー管理者がそのキーを削除できるかどうかを選択したら、[次へ] を選択します。[キーの使用アクセス許可の定義] ページが開き、選択できる追加のユーザーおよびロールの一覧が表示されます。
11. [This account] (このアカウント) で、Amazon Redshift ターゲットに対して暗号化オペレーションを実行できるユーザーを選択します。また、[Roles] (ロール) で以前に作成したロールを選択して、DMS-Redshift-endpoint-access-role などの Amazon Redshift ターゲットオブジェクトを暗号化するためのアクセスを有効化します。

12. この同じアクセス権を持つようにリストされていない他のアカウントを追加する場合は、他の AWS アカウントで別の AWS アカウントを追加を選択し、次へを選択します。[キーポリシーの表示と編集] ページが開き、既存の JSON に入力して表示および編集できるキーポリシーの JSON が表示されます。ここでは、前のステップで選択したロールおよびユーザー (例えば、Admin と User1) を参照するキーポリシーを表示できます。また、次の例に示すように、異なるプリンシパル (ユーザーとロール) に許可される別々のキーアクションも確認できます。

JSON

```
{
  "Id": "key-consolepolicy-3",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Enable IAM User Permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:root"
        ]
      },
      "Action": "kms:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "Allow access for Key Administrators",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin"
        ]
      },
      "Action": [
        "kms:Create*",
        "kms:Describe*",
        "kms:Enable*",
        "kms:List*",
        "kms:Put*",
        "kms:Update*",
        "kms:Revoke*",
        "kms:Disable*",
        "kms:Get*",
```

```

        "kms:Delete*",
        "kms:TagResource",
        "kms:UntagResource",
        "kms:ScheduleKeyDeletion",
        "kms:CancelKeyDeletion"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "Allow use of the key",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": [
            "arn:aws:iam::111122223333:role/DMS-Redshift-endpoint-
access-role",
            "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
            "arn:aws:iam::111122223333:role/User1"
        ]
    },
    "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "Allow attachment of persistent resources",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": [
            "arn:aws:iam::111122223333:role/DMS-Redshift-endpoint-
access-role",
            "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
            "arn:aws:iam::111122223333:role/User1"
        ]
    },
    "Action": [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ListGrants",
        "kms:RevokeGrant"
    ],

```



```
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "Bool": {
        "kms:GrantIsForAWSResource": true
      }
    }
  }
}
```

13. [Finish] を選択してください。暗号化キーページが開き、AWS KMS key が作成されたことを示すメッセージが表示されます。

これで、指定したエイリアス (DMS-Redshift-endpoint-encryption-key など) を使用する新しい KMS キーが作成されました。このキーにより、AWS DMS は Amazon Redshift ターゲットデータを暗号化できます。

のターゲットとして Amazon Redshift を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS

追加の接続属性の使用と同様、エンドポイントの設定を使用して、ターゲットの Amazon Redshift データベースを設定できます。AWS DMS コンソールを使用するか、`--redshift-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}'` JSON 構文での `create-endpoint` コマンドを使用して [AWS CLI](#)、ターゲットエンドポイントを作成するときに設定を指定します。

次の表は、ターゲットとして Amazon Redshift を使用できるエンドポイント設定を説明しています。

名前	説明
MaxFileSize	Amazon Redshift へのデータ転送に使用される .csv ファイルの最大サイズ (KB 単位) を指定します。 デフォルト値: 32768 KB (32 MB) 有効な値: 1 ~ 1048576 例: <code>--redshift-settings '{"MaxFileSize": 512}'</code>

名前	説明
FileTransferUploadStreams	1つのファイルをアップロードするのに使用されるスレッドの数を指定します。 デフォルト値: 10 有効な値: 1 ~ 64 例: <code>--redshift-settings '{"FileTransferUploadStreams": 20}'</code>
Acceptanydate	0000-00-00 などの無効な日付形式を含む、あらゆる日付形式を受け入れるかどうかを指定します。ブール値。 デフォルト値: false 有効な値: true false (ブール値) 例: <code>--redshift-settings '{"Acceptanydate": true}'</code>
Dateformat	日付形式を指定します。これは、文字列入力であり、デフォルトでは空です。デフォルトの形式は、YYYY-MM-DD ですが、DD-MM-YYYY などに変更できます。日の値または時間の値で異なる形式が使用される場合、Dateformat パラメータとともに auto 引数を使用します。auto 引数は、Dateformat 文字列を使用する場合にサポートされない形式を認識します。auto キーワードでは大文字小文字を区別します。 デフォルト値: 空 有効値: <i>dateformat_string</i> または auto 例: <code>--redshift-settings '{"Dateformat": "auto"}'</code>

名前	説明
Timeformat	時間形式を指定します。これは、文字列入力であり、デフォルトでは空です。auto 引数は、Timeformat 文字列を使用する場合にサポートされない形式を認識します。日の値および時間の値でそれぞれ異なる形式が使用される場合、Timeformat パラメータとともに auto 引数を使用します。 デフォルト値: 10 有効値: <i>Timeformat_string</i> "auto" "epochsecs" "epochmillisecs" 例: <code>--redshift-settings '{"Timeformat": "auto"}'</code>
Emptyasnull	AWS DMS が空の CHAR フィールドと VARCHAR フィールドを null として移行するかどうかを指定します。値が true の場合、空の CHAR および VARCHAR フィールドが null として設定されます。 デフォルト値: false 有効な値: true false 例: <code>--redshift-settings '{"Emptyasnull": true}'</code>
TruncateColumns	列の仕様に合うよう、該当する文字数で列のデータを切り捨てます。データ型が VARCHAR または CHAR の列、およびサイズが 4 MB 以下の行にのみ適用されます。 デフォルト値: false 有効な値: true false 例: <code>--redshift-settings '{"TruncateColumns": true}'</code>

名前	説明
RemoveQuotes	入力データの文字列を囲む引用符を削除します。区切り記号を含む引用符内のすべての文字は保持されます。Amazon Redshift ターゲットの引用符を削除する詳細については、「Amazon Redshift データベース デベロッパーガイド」をご参照ください。 デフォルト値: false 有効な値: true false 例: <code>--redshift-settings '{"RemoveQuotes": true}'</code>
TrimBlanks	VARCHAR 文字列から末尾の空白文字を削除します。このパラメータは VARCHAR データ型の列にのみ適用されます。 デフォルト値: false 有効な値: true false 例: <code>--redshift-settings '{"TrimBlanks": true}'</code>

名前	説明
EncryptionMode	データが Amazon Redshift にコピーされる前に S3 にデータをプッシュするために使用するサーバー側の暗号化モードを指定します。有効な値は、SSE_S3 (S3 サーバー側の暗号化) または SSE_KMS (KMS キーの暗号化) です。SSE_KMS を選択する場合、暗号化のために使用する KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) に <code>ServerSideEncryptionKmsKeyId</code> パラメータを設定します。  Note CLI <code>modify-endpoint</code> コマンドを使用して、既存のエンドポイントの <code>EncryptionMode</code> 設定値を <code>SSE_KMS</code> から <code>SSE_S3</code> に変更することもできる。ただし、<code>EncryptionMode</code> の値を <code>SSE_S3</code> から <code>SSE_KMS</code> に変えることはできない。 デフォルト値: <code>SSE_S3</code> 有効な値: <code>SSE_S3</code> または <code>SSE_KMS</code> 例: <code>--redshift-settings '{"EncryptionMode": "SSE_S3"}'</code>

名前	説明
ServerSideEncryptionKmsKeyId	SSE_KMS に EncryptionMode を設定する場合、KMS キーの ARN にこのパラメータを設定します。この ARN を見つけるには、アカウント用に作成されたキーのリストで AWS KMS キーエイリアスを選択します。キーを作成するとき、特定のポリシーとロールをこのキーに関連付ける必要があります。詳細については、「AWS KMS キーを作成して Amazon Redshift ターゲットデータを暗号化する」を参照してください。 例: <code>--redshift-settings '{"ServerSideEncryptionKmsKeyId":"arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/11a1a1a1-aaaa-9999-abab-2bbbbbb222a2"}'</code>
EnableParallelBatchInMemoryCSVFiles	EnableParallelBatchInMemoryCSVFiles 設定は、DMS がメモリではなくディスクに書き込むようにすることで、大規模なマルチスレッドのフルロードタスクのパフォーマンスを向上させる。デフォルト値は false です。
CompressCsvFiles	この属性を使用して、移行中に Amazon Redshift ターゲットに送信されるデータを圧縮する。デフォルト値は true で、圧縮はデフォルトで有効。

名前	説明
CaseSensitiveNames	Redshift ターゲットエンドポイントを操作するときに、識別子 (テーブル名や列名など) の大文字と小文字を区別する処理を有効にするかどうかを指定します。この設定は、デフォルトで <code>enable_case_sensitive_identifier</code> パラメータが <code>true</code> に設定されているゼロ ETL Redshift データベースを使用する場合に特に重要です。CaseSensitiveNames が <code>true</code> に設定されている場合、DMS は移行中の識別子の大文字と小文字の区別を保持します。 デフォルト値: <code>false</code> 有効な値: <code>true</code> <code>false</code> (ブール値) 例: <code>--redshift-settings '{"CaseSensitiveNames": true}'</code>

データ暗号化キーと中間ストレージとしての Amazon S3 バケットの使用

Amazon Redshift ターゲット エンドポイント設定を使用して、以下を設定できます：

- カスタム AWS KMS データ暗号化キー。その後、このキーを使用して、データが Amazon Redshift にコピーされる前に、Amazon S3 にプッシュされるデータを暗号化できます。
- Amazon Redshift に移行するデータ用の中間ストレージとしてのカスタム S3 バケット。
- ブール型を PostgreSQL ソースからのブール型としてマップします。ブール型はデフォルトで `varchar(1)` として移行されます。次の例のとおり、`MapBooleanAsBoolean` を指定すると、Redshift ターゲットでブール型をブール型として移行できるようになります。

```
--redshift-settings '{"MapBooleanAsBoolean": true}'
```

この設定を有効にするには、ソースエンドポイントとターゲットエンドポイントの両方でこの設定を設定する必要がありますことに注意します。

データ暗号化に対する KMS キー設定

次の例では、S3 にプッシュされるデータを暗号化するカスタム KMS キーの設定を示しています。開始するには、AWS CLIで次の `create-endpoint` 呼び出しを行う場合があります。

```
aws dms create-endpoint --endpoint-identifier redshift-target-endpoint --endpoint-type
target
--engine-name redshift --username your-username --password your-password
--server-name your-server-name --port 5439 --database-name your-db-name
--redshift-settings '{"EncryptionMode": "SSE_KMS",
"ServerSideEncryptionKmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/24c3c5a1-
f34a-4519-a85b-2debbef226d1"}'
```

ここでは、`--redshift-settings` オプションで指定される JSON オブジェクトは 2 つのパラメータを定義します。1 つは、値が `SSE_KMS` の `EncryptionMode` パラメータです。もう 1 つは、値が `arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/24c3c5a1-f34a-4519-a85b-2debbef226d1` の `ServerSideEncryptionKmsKeyId` パラメータです。この値は、カスタム KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) です。

デフォルトでは、S3 データ暗号化は S3 サーバー側の暗号化を使用して行われます。前述の例の Amazon Redshift ターゲットの場合、次の例に示すように、これはそのエンドポイント設定を指定することと同様です。

```
aws dms create-endpoint --endpoint-identifier redshift-target-endpoint --endpoint-type
target
--engine-name redshift --username your-username --password your-password
--server-name your-server-name --port 5439 --database-name your-db-name
--redshift-settings '{"EncryptionMode": "SSE_S3"}'
```

S3 サーバー側の暗号化の詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「[サーバー側の暗号化を使用したデータの保護](#)」をご参照ください。

Note

CLI `modify-endpoint` コマンドを使用して、既存のエンドポイントの `EncryptionMode` のパラメータ値を `SSE_KMS` から `SSE_S3` に変更することもできます。しかし `EncryptionMode` の値を `SSE_S3` から `SSE_KMS` に変えることはできません。

Amazon S3 バケットのセットアップ

Amazon Redshift ターゲットエンドポイントにデータを移行すると、AWS DMS は移行されたデータを Amazon Redshift にコピーする前に、デフォルトの Amazon S3 バケットを中間タスクストレージとして使用します。例えば、AWS KMS データ暗号化キーを使用して Amazon Redshift ターゲットエンドポイントを作成する例では、このデフォルトの S3 バケットを使用します ([データ暗号化に対する KMS キー設定](#) を参照)。

代わりに、create-endpoint コマンドの --redshift-settings オプションの値に次のパラメータを含めることで、この中間ストレージのカスタム S3 AWS CLI バケットを指定できます。

- BucketName - S3 バケットストレージの名前として指定する文字列。サービスアクセスロールが AmazonDMSRedshiftS3Role ポリシーに基づいている場合、この値には dms- というプレフィックスが必要です (dms-my-bucket-name など)。
- BucketFolder - (オプション) 指定された S3 バケットのストレージフォルダー名として指定できる文字列。
- ServiceAccessRoleArn - S3 バケットへの管理アクセスを許可する IAM ロールの ARN。一般的に、AmazonDMSRedshiftS3Role ポリシーに基づいてこのロールを作成します。例については、[AWS KMS キーを作成して Amazon Redshift ターゲットデータを暗号化する](#) で、必要な AWS が管理するポリシーを持つ IAM ロールの作成手順をご参照ください。

Note

create-endpoint コマンドの --service-access-role-arn オプションを使用して別の IAM ロールの ARN を指定した場合、その IAM ロールオプションが優先されます。

以下の例では、これらのパラメータを使用して、AWS CLIを使用した以下の create-endpoint コールでカスタム Amazon S3 バケットを指定しています。

```
aws dms create-endpoint --endpoint-identifier redshift-target-endpoint --endpoint-type target
--engine-name redshift --username your-username --password your-password
--server-name your-server-name --port 5439 --database-name your-db-name
--redshift-settings '{"ServiceAccessRoleArn": "your-service-access-ARN",
"BucketName": "your-bucket-name", "BucketFolder": "your-bucket-folder-name"}
```


Amazon Redshift のマルチスレッドタスク設定

マルチスレッドタスク設定を使用して Amazon Redshift ターゲット エンドポイントの全ロードと変更データ キャプチャ (CDC) タスクのパフォーマンスを向上させることができます。これを行うには、同時スレッドの数とバッファに保存するレコード数を指定できます。

Amazon Redshift でのマルチスレッド全ロードタスク設定

全負荷のパフォーマンスを促進するには、以下の `ParallelLoad*` タスク設定を使用します:

- `ParallelLoadThreads` – データレコードを Amazon Redshift ターゲットエンドポイントにプッシュするために全ロード中に DMS が使用する同時スレッドの数を指定します。デフォルト値は 0 で、最大値は 32 です。詳細については、「[全ロードタスク設定](#)」を参照してください。

`ParallelLoadThreads` タスク設定を使用する

際、`enableParallelBatchInMemoryCSVFiles` 属性を `false` に設定することができます。この属性は、DMS がメモリではなくディスクに書き込むことにより、大規模なマルチスレッドの全ロードタスクのパフォーマンスを向上させます。デフォルト値は `true` です。

- `ParallelLoadBufferSize` — Redshift ターゲットで並列ロード スレッドを使用しているときの最大データレコード要求を指定します。デフォルト値は 100 で、最大値は 1,000 です。このオプションは、`ParallelLoadThreads` > 1 (1 より大きい) 場合に使用することをお勧めします。

Note

Amazon Redshift ターゲットエンドポイントへの FULL LOAD 中の `ParallelLoad*` タスク設定の使用のサポートは、AWS DMS バージョン 3.4.5 以降で利用できます。

`ReplaceInvalidChars` Redshift エンドポイント設定は、変更データ キャプチャ (CDC) 中または並列ロードが有効な全ロード移行タスク中での使用には対応していません。並列ロードが有効でない場合、全ロード移行でサポートされます。詳細については、[AWS Database Migration Service API リファレンス](#) の [RedshiftSettings] (Redshift設定) をご参照ください。

Amazon Redshift のマルチスレッド CDC タスク設定

CDC のパフォーマンスを向上させるため、以下の `ParallelApply*` タスク設定を使用できます:

- `ParallelApplyThreads` – CDC ロード中に AWS DMS がデータレコードを Amazon Redshift ターゲットエンドポイントにプッシュするために使用する同時スレッドの数を指定します。デフォ

ルト値は 0 で、最大値は 32 です。推奨される最小値は、クラスター内のスライスの数と同数です。

- `ParallelApplyBufferSize` — Redshift ターゲットで並列適用スレッドを使用しているときの最大データレコード要求を指定します。デフォルト値は 100 で、最大値は 1,000 です。このオプションは、`ParallelApplyThreads > 1` (1 より大きい) 場合に使用することをお勧めします。

Redshift をターゲットとして最大のメリットを得るには、`ParallelApplyBufferSize` の値は `ParallelApplyThreads` の少なくとも2倍 (2倍以上) の数の数にしてください。

Note

CDC から Amazon Redshift ターゲットエンドポイントへの `ParallelApply*` タスク設定の使用のサポートは、AWS DMS バージョン 3.4.3 以降で利用できます。

適用される並列度のレベルは、データの転送に使用される `[batch size]` (バッチサイズ) と `[maximum file size]` (最大ファイルサイズ) 合計間の相関関係によって異なります。Redshift ターゲットでマルチスレッド CDC タスク設定を使用する場合、バッチサイズが最大ファイルサイズに対して大きい場合にメリットが得られます。例えば、エンドポイントとタスクの設定の次の組み合わせを使用して、最適なパフォーマンスをチューニングできます。

```
// Redshift endpoint setting

    MaxFileSize=250000;

// Task settings

    BatchApplyEnabled=true;
    BatchSplitSize =8000;
    BatchApplyTimeoutMax =1800;
    BatchApplyTimeoutMin =1800;
    ParallelApplyThreads=32;
    ParallelApplyBufferSize=100;
```

上記の例の設定を使用すると、重いトランザクションワークロードがある場合、最大ファイルサイズ 250 MB で 32 の並列スレッドを利用し、1,800 秒でフルになる 8,000 レコードのバッチバッファを最大限に活用できます。

詳細については、「[変更処理のチューニング設定](#)」を参照してください。

Note

Redshift クラスターへの継続的レプリケーション中に実行される DMS クエリは、実行中の他のアプリケーション クエリと同じ WLM (ワークロード管理) キューを共有できます。そのため、Redshift ターゲットへの継続的なレプリケーション中にパフォーマンスに影響を与えるように WLM プロパティを適切に設定することを検討してください。例えば、他のパラレル ETL クエリが実行されている場合、DMS の実行が遅くなり、パフォーマンスは向上しなくなります。

Amazon Redshift のターゲットデータ型

の Amazon Redshift エンドポイントは、ほとんどの Amazon Redshift データ型 AWS DMS をサポートしています。次の表は、の使用時にサポートされる Amazon Redshift ターゲットデータ型 AWS DMS と AWS DMS 、データ型からのデフォルトのマッピングを示しています。

AWS DMS データ型の詳細については、「」を参照してください[AWS Database Migration Service のデータ型](#)。

AWS DMS データ型	Amazon Redshift のデータ型
BOOLEAN	BOOL
BYTES	VARCHAR (長さ)
DATE	DATE
TIME	VARCHAR(20)
DATETIME	位取り => 0 かつ <= 6 の場合、Redshift ターゲット列のデータ型に応じて、次のいずれかになる。 TIMESTAMP (s) TIMESTAMP (s) — ソースタイムスタンプにゾーンオフセットが含まれている場合 (SQL Server や Oracle など)、insert または update

AWS DMS データ型	Amazon Redshift のデータ型
	時に UTC に変換される。オフセットが含まれていない場合、時刻は既に UTC に変換済みとみなされる。 スケールが 7 以上、9 以下の場合 VARCHAR(37)
INT1	INT2
INT2	INT2
INT4	INT4
INT8	INT8
NUMERIC	スケールが 0 以上、37 以下の場合 NUMERIC (p,s) スケールが 38 以上、127 以下の場合 VARCHAR (長さ)
REAL4	FLOAT4
REAL8	FLOAT8
STRING	長さが 1 ~ 65,535 の場合、VARCHAR (バイト単位の長さ) を使用します 長さが 65,536 ~ 2,147,483,647 の場合、VARCHAR (65535) を使用します
UINT1	INT2
UINT2	INT2
UINT4	INT4

AWS DMS データ型	Amazon Redshift のデータ型
UINT8	NUMERIC (20,0)
WSTRING	長さが 1 ~ 65,535 の場合、NVARCHAR (バイト単位の長さ) を使用します 長さが 65,536 ~ 2,147,483,647 の場合、NVARCHAR (65535) を使用します
BLOB	VARCHAR (最大 LOB サイズ *2) 最大 LOB サイズが 31 KB を超えることはできません。Amazon Redshift は 64 KB より大きい VARCHAR をサポートしていません。
NCLOB	NVARCHAR (最大 LOB サイズ) 最大 LOB サイズが 63 KB を超えることはできません。Amazon Redshift は 64 KB より大きい VARCHAR をサポートしていません。
CLOB	VARCHAR (最大 LOB サイズ) 最大 LOB サイズが 63 KB を超えることはできません。Amazon Redshift は 64 KB より大きい VARCHAR をサポートしていません。

Amazon Redshift Serverless AWS DMS をターゲットとして使用する場合

AWS DMS は、ターゲットエンドポイントとしての Amazon Redshift Serverless の使用をサポートしています。Amazon Redshift Serverless の使用の詳細については、「[Amazon Redshift 管理ガイド](#)」の「[Amazon Redshift Serverless](#)」を参照してください。

このトピックでは、で Amazon Redshift Serverless エンドポイントを使用する方法について説明します AWS DMS。

Note

Amazon Redshift Serverless エンドポイントを作成する場合、[RedshiftSettings](#) エンドポイント設定の [DatabaseName] フィールドに Amazon Redshift データウェアハウス名またはワークグループエンドポイント名を使用します。[ServerName] フィールドには、サーバーレスクラスターの [ワークグループ] ページに表示されるエンドポイントの値を使用します (default-workgroup.093291321484.us-east-1.redshift-serverless.amazonaws.com など)。エンドポイント作成の詳細については、「[ソースおよびターゲットエンドポイントの作成](#)」を参照してください。ワークグループエンドポイントの詳細については、「[Amazon Redshift Serverless への接続](#)」を参照してください。

Amazon Redshift Serverless をターゲットとする信頼ポリシー

Amazon Redshift Serverless をターゲットエンドポイントとして使用する場合、次の強調表示されたセクションを信頼ポリシーに追加する必要があります。このポリシーは、dms-access-for-endpoint ロールにアタッチされます。

での信頼ポリシーの使用の詳細については AWS DMS、「」を参照してください [で使用する IAM ロールの作成 AWS DMS](#)。

Amazon Redshift Serverless をターゲットとして使用する場合の制限

Redshift Serverless をターゲットとして使用する場合、次の制限があります。

- AWS DMS は、Amazon Redshift Serverless をサポートするリージョンのエンドポイントとして Amazon Redshift Serverless のみをサポートします。Amazon Redshift Serverless をサポートしているリージョンについては、「[AWS 全般のリファレンス](#)」の「[Amazon Redshift エンドポイントとクォータ](#)」トピックの「Redshift Serverless API」を参照してください。
- 拡張 VPC ルーティングを使用する場合は、必ず Redshift Serverless クラスターまたは Redshift プロビジョンドクラスターと同じ VPC に Amazon S3 エンドポイントを作成します。詳細については、「[のターゲットとして Amazon Redshift で拡張 VPC ルーティングを使用する AWS Database Migration Service](#)」を参照してください。
- AWS DMS は、ターゲットとして Amazon Redshift Serverless の拡張スループットをサポートしていません。詳細については、「[フルロード Oracle から Amazon Redshift および Amazon S3 への移行の拡張スループットの向上](#)」を参照してください。

- AWS DMS SSL モードが に設定されている場合、 は Amazon Redshift Redshift Serverless への接続をサポートしていませんverify-full。Amazon Redshift Serverless ターゲットへの SSL 検証が必要な接続の場合は、 requireや などの代替 SSL モードを使用しますverify-ca。

のターゲットとしての SAP ASE データベースの使用 AWS Database Migration Service

サポートされているいずれかのデータベースソースから AWS DMS、 を使用して、以前は Sybase-database と呼ばれていた SAP Adaptive Server Enterprise (ASE) にデータを移行できます。

がターゲットとして AWS DMS サポートする SAP ASE のバージョンについては、「」を参照してください[のターゲット AWS DMS](#)。

SAP ASE データベースを のターゲットとして使用するための前提条件 AWS Database Migration Service

のターゲットとして SAP ASE データベースの使用を開始する前に AWS DMS、次の前提条件を満たしていることを確認してください。

- SAP ASE アカウントへのアクセス権を AWS DMS ユーザーに付与します。このユーザーには、SAP ASE データベースでの読み取り/書き込み権限が必要です。
- 場合によっては、非ラテン文字 (例: 中国語) 用に設定された、Microsoft Windows の Amazon EC2 インスタンスで、SAP ASE バージョン 15.7 にレプリケートすることがあります。このような場合、AWS DMS は SAP ASE 15.7 SP121 をターゲット SAP ASE マシンにインストールする必要があります。

のターゲットとして SAP ASE データベースを使用する場合の制限 AWS DMS

SAP ASE データベースを AWS DMSのターゲットとして使用する場合は、以下の制限が適用されます：

- AWS DMS は、次のデータ型のフィールドを含むテーブルをサポートしていません。これらのデータ型のレプリケートされた列は NULL として表示されます。
 - ユーザー定義の型 (UDT)

のターゲットとして SAP ASE を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS

追加の接続属性の使用と同様、エンドポイントの設定を使用して、ターゲットの SAP ASE データベースを設定できます。AWS DMS コンソールを使用するか、`--sybase-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}'` JSON 構文での `create-endpoint` コマンドを使用して [AWS CLI](#)、ターゲットエンドポイントを作成するときに設定を指定します。

次の表は、ターゲットとして SAP ASE を使用できるエンドポイント設定を説明しています。

名前	説明
Driver	ASE 15.7 以降のバージョンで TLS を使用する場合は、この属性を設定する。 デフォルト値: Adaptive Server Enterprise 例: driver=Adaptive Server Enterprise 16.03.06; 有効な値: Adaptive Server Enterprise 16.03.06
AdditionalConnectionProperties	指定する追加の ODBC 接続パラメータ。

SAP ASE のターゲットデータ型

次の表は、の使用時にサポートされる SAP ASE データベースターゲットデータ型 AWS DMS と AWS DMS、データ型からのデフォルトのマッピングを示しています。

AWS DMS データ型の詳細については、「」を参照してください [AWS Database Migration Service のデータ型](#)。

AWS DMS データ型	SAP ASE のデータ型
BOOLEAN	BIT
BYTES	VARBINARY (長さ)

AWS DMS データ型	SAP ASE のデータ型
DATE	DATE
TIME	TIME
タイムスタンプ	スケールが 0 以上、6 以下の場合: BIGDATETIME スケールが 7 以上、9 以下の場合: VARCHAR (37)
INT1	TINYINT
INT2	SMALLINT
INT4	INTEGER
INT8	BIGINT
NUMERIC	NUMERIC (p,s)
REAL4	REAL
REAL8	DOUBLE PRECISION
STRING	VARCHAR (長さ)
UINT1	TINYINT
UINT2	UNSIGNED SMALLINT
UINT4	UNSIGNED INTEGER
UINT8	UNSIGNED BIGINT
WSTRING	VARCHAR (長さ)
BLOB	IMAGE
CLOB	UNTEXT

AWS DMS データ型	SAP ASE のデータ型
NCLOB	TEXT

のターゲットとしての Amazon S3 の使用 AWS Database Migration Service

サポートされている任意のデータベースソース AWS DMS から を使用して Amazon S3 にデータを移行できます。AWS DMS タスクのターゲットとして Amazon S3 を使用する場合、全ロードデータキャプチャ (CDC) データと変更データキャプチャ (CDC) データは、デフォルトでカンマ区切り値 (.csv) 形式で書き込まれます。よりコンパクトなストレージと高速なクエリオプションにおいては、Apache Parquet (.parquet) 形式でデータを書き込むオプションもあります。

AWS DMS は、増分 16 進数カウンターを使用して全ロード中に作成されたファイルの名前を指定します。たとえば、LOAD00001.csv、LOAD00002...、LOAD00009、LOAD0000A などです。 .csv files. AWS DMS names CDC files using timestamps, example 20141029-1134010000.csv です。レコードを含むソーステーブルごとに、は指定されたターゲットフォルダの下にフォルダ AWS DMS を作成します (ソーステーブルが空でない場合)。は、すべての全ロードファイルと CDC ファイルを指定された Amazon S3 バケットに AWS DMS 書き込みます。が AWS DMS 作成するファイルのサイズは、[MaxFileSize](#) エンドポイント設定を使用して制御できます。

パラメータ bucketFolder には、.csv ファイルまたは .parquet ファイルが S3 バケットにアップロードされる前に保存される場所が含まれます。.csv ファイルでは、テーブルデータは、全ロードファイルとともに表示されている S3 バケットに以下の形式で保存されます。

```
database_schema_name/table_name/LOAD00000001.csv
database_schema_name/table_name/LOAD00000002.csv
...
database_schema_name/table_name/LOAD00000009.csv
database_schema_name/table_name/LOAD0000000A.csv
database_schema_name/table_name/LOAD0000000B.csv
...database_schema_name/table_name/LOAD0000000F.csv
database_schema_name/table_name/LOAD00000010.csv
...
```

追加の接続属性を使用して、列の区切り文字、行の区切り文字、およびその他のパラメータを指定できます。追加の接続属性の詳細については、このセクションの最後にある「[のターゲットとして Amazon S3 を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)」をご参照ください。

なりすましを防ぐため、はオペレーションを実行する前にバケットの所有権 AWS DMS を検証します。デフォルトでは、ExpectedBucketOwnerAmazon S3 エンドポイント設定が指定されていない場合、AWS DMS は AWS DMS サービスロールを所有する AWS アカウント ID を期待されるバケット所有者として使用します。

別の AWS アカウントが所有する S3 バケットにデータを移行するには、次に示すように、ExpectedBucketOwnerAmazon S3 エンドポイント設定で実際のバケット所有者を明示的に指定する必要があります。そうしないと、クロスアカウントレプリケーションタスクは失敗します。

```
--s3-settings '{"ExpectedBucketOwner": "AWS_Account_ID"}
```

AWS DMS を使用して CDC タスクを使用してデータ変更をレプリケートする場合、.csv または .parquet 出力ファイルの最初の列は、次の .csv ファイルに示すように、行データがどのように変更されたかを示します。

```
I,101,Smith,Bob,4-Jun-14,New York
U,101,Smith,Bob,8-Oct-15,Los Angeles
U,101,Smith,Bob,13-Mar-17,Dallas
D,101,Smith,Bob,13-Mar-17,Dallas
```

この例では、ソースデータベースに EMPLOYEE テーブルがあるとします。は、次のイベントに応答して、データを .csv または .parquet ファイルに AWS DMS 書き込みます。

- 新しい従業員 (Bob Smith、従業員 ID 101) がニューヨークオフィスに 2014 年 6 月 4 日に採用されました。.csv または .parquet ファイルで、最初の列の I は、新しい行がソースデータベースの EMPLOYEE テーブルに INSERT されたことを示しています。
- 2015 年 10 月 8 日に、Bob はロサンゼルスオフィスに転勤になりました。.csv または .parquet ファイルで、U は、Bob の新しい勤務地を反映するため、EMPLOYEE テーブルの対応する行が UPDATE されたことを示しています。その他の行は、UPDATE の後に表示される、EMPLOYEE テーブルの行を反映しています。
- 2017 年 3 月 13 日に、Bob はダラスオフィスに再度転勤になりました。.csv または .parquet ファイルで、U はこの行が再度 UPDATE されたことを示しています。その他の行は、UPDATE の後に表示される、EMPLOYEE テーブルの行を反映しています。
- Bob は、しばらくダラスに勤務した後、退職しました。.csv または .parquet ファイルで、D は、行がソーステーブルで DELETE されたことを示しています。その他の行は、削除される前に行が EMPLOYEE テーブルにどのように表示されたかを反映しています。

CDC のデフォルトでは、はトランザクションの順序に関係なく、各データベーステーブルの行の変更 AWS DMS を保存します。トランザクション順序に従って CDC ファイルに行の変更を保存する場合は、S3 エンドポイント設定を使用して、S3 ターゲットに CDC トランザクションファイルを保存するフォルダパスを指定する必要があります。詳細については、「[S3 ターゲットでのトランザクション順序を含むデータ変更 \(CDC\) のキャプチャ](#)」をご参照ください。

データ レプリケーション タスク中に Amazon S3 ターゲットへの書き込みの頻度を制御するには、cdcMaxBatchInterval と cdcMinFileSize の追加接続属性を設定することができます。これにより、追加のオーバーヘッド オペレーションなしでデータを分析する際のパフォーマンスが向上します。詳細については、「[のターゲットとして Amazon S3 を使用する場合はエンドポイント設定 AWS DMS](#)」をご参照ください。

トピック

- [ターゲットとして Amazon S3 を使用するための前提条件](#)
- [ターゲットとしての Amazon S3 の使用における制限](#)
- [セキュリティ](#)
- [Apache Parquet を使用した Amazon S3 オブジェクトの保存](#)
- [Amazon S3 オブジェクトのタグ付け](#)
- [Amazon S3 ターゲットオブジェクトを暗号化するための AWS KMS キーの作成](#)
- [日付ベースのフォルダパーティション分割を使用する](#)
- [のターゲットとして Amazon S3 を使用する場合はパーティション化されたソースの並列ロード AWS DMS](#)
- [のターゲットとして Amazon S3 を使用する場合はエンドポイント設定 AWS DMS](#)
- [の Amazon S3 ターゲット AWS Glue Data Catalog での の使用 AWS DMS](#)
- [Amazon S3 ターゲットでのデータ暗号化、parquet ファイル、CDC の使用](#)
- [移行済み S3 データでのソース DB オペレーションの表示](#)
- [S3 Parquet のターゲットデータ型](#)

ターゲットとして Amazon S3 を使用するための前提条件

ターゲットとして Amazon S3 を使用する前に、以下が true であることを確認します：

- ターゲットとして使用している S3 バケットは、データの移行に使用している DMS レプリケーションインスタンスと同じ AWS リージョンにあります。

- 移行に使用する AWS アカウントには、ターゲットとして使用している S3 バケットへの書き込みおよび削除アクセス権を持つ IAM ロールがあります。
- このロールにはタグ付けのためのアクセスが許可されているため、ターゲットバケットに書き込まれる任意の S3 オブジェクトにタグ付けができます。
- IAM ロールには DMS (dms.amazonaws.com) が[trusted entity] (信頼されたエンティティ) として追加されています。
- AWS DMS バージョン 3.4.7 以降では、DMS は VPC エンドポイントまたはパブリックルートを通じてソースバケットにアクセスする必要があります。VPC エンドポイントの詳細については、「[の VPC エンドポイントの設定 AWS DMS](#)」を参照してください。

このアカウントアクセスを設定するには、移行タスクを作成するために使用するユーザーアカウントに割り当てられたロールに次の一連のアクセス許可があることを確認します。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:PutObjectTagging"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::buckettest2/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::buckettest2"
      ]
    }
  ]
}
```

```
}
```

S3 をターゲットとする検証を使用する際の前提条件については、「[S3 ターゲット検証の前提条件](#)」を参照してください。

ターゲットとしての Amazon S3 の使用における制限

ターゲットとして Amazon S3 を使用する場合、以下の制限が適用されます：

- S3 のバージョニングは有効にしません。S3 のバージョニングが必要な場合は、ライフサイクルポリシーを使用して古いバージョンを積極的に削除します。これを行わないと、S3 list-object コールのタイムアウトが原因でエンドポイント接続テストが失敗する可能性があります。S3 バケットのライフサイクルポリシーを作成するには、「[ストレージのライフサイクルの管理](#)」を参照してください。S3 オブジェクトのバージョンを削除するには、「[バージョニングが有効なバケットからのオブジェクトバージョンの削除](#)」を参照してください。
- VPC 対応 (ゲートウェイ VPC) S3 バケットはバージョン 3.4.7 以降でサポートされます。
- 変更データキャプチャ (CDC) では、次のデータ定義言語 (DDL) コマンドがサポートされています：[Truncate Table] (テーブルの切り捨て)、[Drop Table] (テーブルの削除)、[Create Table] (テーブルの作成)、[Rename Table] (テーブルの名前変更)、[Add Column] (列追加)、[Rename Column] (列名変更)、[Change Column Data Type] (列データ型の変更)。ソースデータベースで列を追加、削除、または名前を変更すると、ターゲット S3 バケットに ALTER ステートメントは記録されず、以前に作成したレコード AWS DMS が新しい構造と一致するように変更されないことに注意してください。変更後、は新しいテーブル構造を使用して新しいレコード AWS DMS を作成します。

Note

DDL の切り捨てオペレーションは、S3 バケットからすべてのファイルおよび対応するテーブルフォルダを削除します。タスク設定を使用して、この動作を無効にし、変更データキャプチャ (CDC) 中に DMS が DDL 動作を処理する方法を設定できます。詳細については、「[変更処理の DDL 処理のタスク設定](#)」をご参照ください。

- 完全 LOB モードはサポートされていません。
- 全ロード時のソーステーブル構造に対する変更はサポートされていません。全ロード時のデータ変更はできます。

- 同じソーステーブルから同じターゲット S3 エンドポイントバケットにデータをレプリケートする複数のタスクを実行すると、それらのタスクが同じファイルに書き込みます。同じテーブルのデータソースを使用する場合、異なるターゲットエンドポイント (バケット) を指定することをお勧めします。
- BatchApply は S3 エンドポイントに対応していません。バッチ適用の使用 (例えば、S3 ターゲットに対して BatchApplyEnabled ターゲットメタデータ (タスク設定) を実行すると、データ損失につながる可能性があります。
- DatePartitionEnabled または addColumnName は PreserveTransactions または CdcPath と組み合わせて使用できません。
- AWS DMS では、変換ルールを使用した複数のソーステーブルの同じターゲットフォルダへの名前の変更はサポートされていません。
- フルロードフェーズ中にソーステーブルへの書き込みが多い場合、DMS は S3 バケットまたはキャッシュされた変更に重複レコードを書き込むことがあります。
- TargetTablePrepMode の DO_NOTHING を使用してタスクに設定すると、フルロードフェーズ中にタスクが突然停止して再開した場合に、DMS は S3 バケットに重複レコードを書き込むことがあります。
- PreserveTransactions を true に設定してターゲットエンドポイントを設定すると、テーブルをリロードしても以前に生成した CDC ファイルはクリアされません。詳細については、「[S3 ターゲットでのトランザクション順序を含むデータ変更 \(CDC\) のキャプチャ](#)」を参照してください。

S3 をターゲットとする検証を使用する際の制限については、「[ターゲットの S3 の検証を使用する場合の制限](#)」を参照してください。

セキュリティ

ターゲットとして Amazon S3 を使用するには、移行のために使用されるアカウントに、ターゲットとして使用される Amazon S3 バケットに対する書き込みおよび削除アクセス権限が前提です。Amazon S3 にアクセスするために必要なアクセス許可がある、IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

AWS DMS は、既定アクセスコントロールリスト (ACLs) と呼ばれる Amazon S3 の事前定義された許可のセットをサポートします。各既定 ACL には、Amazon S3 バケットのアクセス許可を設定するために使用できる一連の被付与者とアクセス許可があります。S3 ターゲットエンドポイントの接続文字列属性で cannedAclForObjects で使用して、既定 ACL を指定できます。追加接続属性 cannedAclForObjects の使用についての詳細は、「[のターゲットとして Amazon S3 を使用する](#)」

[場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)」をご参照ください。Amazon S3 の既定 ACL の詳細については、「[既定 ACL](#)」をご参照ください。

移行に使用する IAM ロールは、s3:PutObjectAcl API オペレーションを実行できる必要があります。

Apache Parquet を使用した Amazon S3 オブジェクトの保存

カンマ区切り値 (.csv) 形式は、Amazon S3 ターゲットオブジェクトのデフォルトのストレージ形式です。よりコンパクトなストレージと高速なクエリについては、代わりに Apache Parquet (.parquet) をストレージ形式として使用できます。

Apache Parquet は、Hadoop 向けに当初設計されたオープンソースのファイルストレージ形式です。Apache Parquet の詳細については、「<https://parquet.apache.org/>」を参照してください。

移行された S3 ターゲットオブジェクトに .parquet ストレージ形式を設定するには、以下のメカニズムを使用できます。

- AWS CLI あるいは AWS DMS の API を使用してエンドポイントを作成するときに、JSON オブジェクトのパラメータとして指定するエンドポイント設定です。詳細については、「[Amazon S3 ターゲットでのデータ暗号化、parquet ファイル、CDC の使用](#)」を参照してください。
- エンドポイント作成時にセミコロンで区切られたリストとして指定する追加の接続属性です。詳細については、「[のターゲットとして Amazon S3 を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)」をご参照ください。

Amazon S3 オブジェクトのタグ付け

タスクテーブル マッピングルールの一部として適切な JSON オブジェクトを指定することで、レプリケーション インスタンスが作成する Amazon S3 オブジェクトにタグを付けることができます。有効なタグ名を含む S3 オブジェクトのタグ付けに関する要件とオプションの詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「[オブジェクトのタグ付け](#)」をご参照ください。JSON を使用したテーブルマッピングの詳細については、「[JSON を使用するテーブル選択および変換を指定する](#)」をご参照ください。

selection ルールタイプの 1 つ以上の JSON オブジェクトを使用して、指定するテーブルおよびスキーマで S3 オブジェクトにタグ付けします。次に、post-processing ルールタイプの 1 つ以上の JSON オブジェクトで add-tag アクションを使用して、selection オブジェクト (1 つ以上のオブジェクト) を行います。この後処理ルールは、タグ付けする S3 オブジェクトを識別し、これらの S3 オブジェクトに追加するタグに名前と値を指定します。

post-processing ルールタイプの JSON オブジェクトで指定するパラメータは、次のテーブルにあります。

パラメータ	使用できる値:	説明
rule-type	post-processing	生成されたターゲットオブジェクトへの後処理アクションに適用する値です。選択した S3 オブジェクトには、1 つ以上の後処理ルールを指定できます。
rule-id	数値。	ルールを識別する一意の数値。
rule-name	英数字値。	ルールを特定する一意な名前。
rule-action	add-tag	S3 オブジェクトに適用する後処理アクションです。add-tag アクションの単一の JSON 後処理オブジェクトを使用して、1 つ以上のタグを追加できます。
object-locator	schema-name - テーブルスキーマの名前。 table-name - テーブルの名前。	ルールが適用されるスキーマおよびテーブルごとの名前。各 object-locator パラメータの値のすべてあるいは一部で、「%」パーセント記号をワイルドカードとして使用できます。したがって、これらの項目には以下を対応させることができます。 • 単一のスキーマの 1 つのテーブル • すべてあるいは一部のスキーマの 1 つのテーブル • 単一のスキーマの一部あるいはすべてのテーブル • 一部あるいはすべてのスキーマの一部あるいはすべてのテーブル

パラメータ	使用できる値:	説明
tag-set	key - 単一のタグの任意の有効な名前。 value - このタグに有効な任意の JSON 値。	特定の object-locator に一致する作成された S3 オブジェクトごとに設定する 1 つ以上のタグの名前と値です。単一の tag-set パラメータオブジェクトで 10 個までのキー値ペアを指定することができます。S3 オブジェクトタグの詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「オブジェクトのタグ付け」をご参照ください。 また、タグの key および value パラメータの両方で、<code>\${dyn-value}</code> を使用して値のすべてあるいは一部に動的な値を指定することもできます。ここでは、<code>\${dyn-value}</code> は <code>\${schema-name}</code> あるいは <code>\${table-name}</code> のいずれかにできます。したがって、現在選択されているスキーマあるいはテーブルにパラメータ値の一部あるいは全体として名前を挿入することができます。  Note  Important key パラメータに動的な値を挿入する場合には、使用方法に応じて、S3 オブジェクトに名前が重複するタグを生成することができます。この

パラメータ	使用できる値:	説明
		場合、重複するタグの 1 つのみがオブジェクトに追加されます。

S3 オブジェクトの選択をタグ付けするために複数の post-processing ルールタイプを指定する場合、各 S3 オブジェクトは 1 つの後処理ルールをから 1 つの tag-set オブジェクトのみを使用してタグ付けされます。指定する S3 オブジェクトへのタグ付けに使用される特定のタグセットは、その S3 オブジェクトに最も一致するオブジェクトロケータに関連する後処理ルールのうちの 1 つです。

たとえば、同じ S3 オブジェクトに 2 つの後処理ルールが識別されるとします。また、1 つのルールのオブジェクトロケータはワイルドカードを使用し、別のルールのオブジェクトロケータは S3 オブジェクトを識別するための完全な一致 (ワイルドカードなし) を使用するとします。この場合、完全に一致する後処理ルールに関連付けられたタグが S3 オブジェクトのタグ付けに使用されます。複数の後処理ルールが指定された S3 オブジェクトに同様に一致する場合、この後処理ルールに最初に関連付けられたタグセットがオブジェクトのタグ付けに使用されます。

Example単一のテーブルとスキーマに作成された S3 オブジェクトへの静的なタグの追加

次の選択と後処理ルールは 3 つのタグ (tag_1、tag_2、tag_3) と該当する静的値 (value_1、value_2、value_3) を追加して S3 オブジェクトを作成します。この S3 オブジェクトは、aat2 という名前のスキーマがある STOCK という名前のソース内の単一のテーブルに該当します。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "5",
      "rule-name": "5",
      "object-locator": {
        "schema-name": "aat2",
        "table-name": "STOCK"
      },
      "rule-action": "include"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "rule-type": "post-processing",
      "rule-id": "41",
      "rule-name": "41",
      "rule-action": "add-tag",
      "object-locator": {
        "schema-name": "aat2",
        "table-name": "STOCK"
      },
      "tag-set": [
        {
          "key": "tag_1",
          "value": "value_1"
        },
        {
          "key": "tag_2",
          "value": "value_2"
        },
        {
          "key": "tag_3",
          "value": "value_3"
        }
      ]
    }
  ]
}

```

Example 複数のテーブルとスキーマに作成された S3 オブジェクトへの静的および動的タグの追加

次の例には 1 つの選択と 2 つの後処理ルールがあり、ここでは、ソースからの入力にすべてのテーブルとすべてのスキーマが含まれています。

```

{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "%",
        "table-name": "%"
      }
    },
  ],
}

```

```

        "rule-action": "include"
    },
    {
        "rule-type": "post-processing",
        "rule-id": "21",
        "rule-name": "21",
        "rule-action": "add-tag",
        "object-locator": {
            "schema-name": "%",
            "table-name": "%",
        },
        "tag-set": [
            {
                "key": "dw-schema-name",
                "value": "${schema-name}"
            },
            {
                "key": "dw-schema-table",
                "value": "my_prefix_${table-name}"
            }
        ]
    },
    {
        "rule-type": "post-processing",
        "rule-id": "41",
        "rule-name": "41",
        "rule-action": "add-tag",
        "object-locator": {
            "schema-name": "aat",
            "table-name": "ITEM",
        },
        "tag-set": [
            {
                "key": "tag_1",
                "value": "value_1"
            },
            {
                "key": "tag_2",
                "value": "value_2"
            }
        ]
    }
]
}

```

最初の後処理ルールは、該当する動的値 (\${schema-name} と my_prefix_\${table-name}) を使用した 2 つのタグ (dw-schema-name と dw-schema-table) をターゲットに作成されたほぼすべての S3 オブジェクトに追加します。例外は、2 番目の後処理ルールで色別されてタグ付けされる S3 オブジェクトです。したがって、ワイルドカードオブジェクトロケターによって識別された各ターゲット S3 オブジェクトは、ソースで該当するスキーマおよびテーブルを識別するタグを使用して作成されます。

2 番目の後処理ルールは、完全に一致するオブジェクトロケターによって識別される S3 オブジェクトに、該当する静的値 (value_1 と value_2) を使用して tag_1 および tag_2 を追加します。作成されたこの S3 オブジェクトはしたがって、aat という名前のスキーマがある ITEM という名前のソース内の単一のテーブルに該当します。完全一致のため、前述のタグは、最初の後処理ルール (ワイルドカードのみによって S3 に一致) でオブジェクトに追加されたタグを上書きします。

Example S3 オブジェクトに動的タグの名前と値の両方を追加する

次の例には 2 つの選択ルールと 1 つの後処理ルールがあります。ここでは、ソースの入力には retail あるいは wholesale スキーマに ITEM テーブルのみが含まれています。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "retail",
        "table-name": "ITEM"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "wholesale",
        "table-name": "ITEM"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "post-processing",
```

```
    "rule-id": "21",
    "rule-name": "21",
    "rule-action": "add-tag",
    "object-locator": {
      "schema-name": "%",
      "table-name": "ITEM",
    },
    "tag-set": [
      {
        "key": "dw-schema-name",
        "value": "${schema-name}"
      },
      {
        "key": "dw-schema-table",
        "value": "my_prefix_ITEM"
      },
      {
        "key": "${schema-name}_ITEM_tag_1",
        "value": "value_1"
      },
      {
        "key": "${schema-name}_ITEM_tag_2",
        "value": "value_2"
      }
    ]
  }
}
```

後処理ルールのタグセットは、ターゲットの ITEM テーブルに作成されたすべての S3 オブジェクトに 2 つのタグ (dw-schema-name と dw-schema-table) を追加します。最初のタグには動的値 "\${schema-name}" があり、2 つ目のタグには静的値 "my_prefix_ITEM" があります。したがって、各ターゲット S3 オブジェクトは、ソースで該当するスキーマおよびテーブルを識別するタグを使用して作成されます。

さらに、このタグセットは 2 つの追加タグを動的な名前 (\${schema-name}_ITEM_tag_1 と "\${schema-name}_ITEM_tag_2") で追加します。これには該当する静的値 (value_1 と value_2) があります。したがって、これらのタグはそれぞれ現在のスキーマ (retail あるいは wholesale) に対して命名されます。各オブジェクトは単一の一意のスキーマ名で作成されたため、このオブジェクトで動的な名前を重複することはできません。スキーマ名はそれ以外の一意のタグ名を作成するために使用されます。

Amazon S3 ターゲットオブジェクトを暗号化するための AWS KMS キーの作成

カスタム AWS KMS キーを作成して使用することで、Amazon S3 ターゲットオブジェクトを暗号化できます。KMS キーを作成したら、S3 ターゲットエンドポイントを作成するときに次のいずれかの方法を使用して、KMS キーを使用してオブジェクトを暗号化できます。

- AWS CLIを使用して `create-endpoint` コマンドを実行するときに、S3 ターゲットオブジェクトに対して次のオプションを (デフォルトの `.csv` ファイルストレージ形式で) 使用します。

```
--s3-settings '{"ServiceAccessRoleArn": "your-service-access-ARN",  
"CsvRowDelimiter": "\n", "CsvDelimiter": ",", "BucketFolder": "your-bucket-folder",  
"BucketName": "your-bucket-name", "EncryptionMode": "SSE_KMS",  
"ServerSideEncryptionKmsKeyId": "your-KMS-key-ARN"}'
```

ここで、`your-your-KMS-key-ARN` は KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) であり、IAM ロールのアクセス許可を持っている必要があります。「[Amazon S3 ターゲットでのデータ暗号化、parquet ファイル、CDC の使用](#)」を参照してください。

- 値 (SSE_KMS) に追加の接続属性 (`encryptionMode`) を設定し、KMS キーの ARN に追加の接続属性 (`serverSideEncryptionKmsKeyId`) を設定します。詳細については、「[のターゲットとして Amazon S3 を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)」をご参照ください。

KMS キーを使用して Amazon S3 ターゲットオブジェクトを暗号化するには、Amazon S3 バケットにアクセスする許可がある IAM ロールが必要です。次に、この IAM ロールは作成した暗号化キーに添付されるポリシー (キーポリシー) にアクセスします。これは、IAM コンソールで次を作成して実行します：

- Amazon S3 バケットにアクセスする権限があるポリシーです。
- このポリシーがある IAM ロールです。
- このロールを参照するキーポリシーを持つ KMS 暗号化キー

以下の手順でこれを行う方法について説明します。

Amazon S3 バケットへのアクセス許可を持つ IAM ポリシーを作成するには

1. IAM コンソール (<https://console.aws.amazon.com/iam/>) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、ナビゲーションペインの [ポリシー] を選択します。[ポリシー] ページが開きます。

3. [Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。[Create policy (ポリシーの作成)] ページが開きます。
4. [サービス]、[S3] の順に選択します。アクションのアクセス権限の一覧が表示されます。
5. [すべて展開] を選択して一覧を展開し、少なくとも以下のアクセス権限を選択します。
 - ListBucket
 - PutObject
 - DeleteObject

必要に応じて他のアクセス権限を選択したら、[すべて折りたたむ] を選択して一覧を折りたたみます。

6. [リソース] を選択してアクセスするリソースを指定します。少なくとも [All resources] (すべてのリソース) を選択して、全般的な Amazon S3 リソースへのアクセスを提供します。
7. 必要に応じて他の条件やアクセス許可を追加したら、[ポリシーの確認] を選択します。[ポリシーの確認] ページで結果を確認します。
8. 設定が必要に応じている場合には、ポリシーの名前 (DMS-S3-endpoint-access など) と他の説明を入力し、[ポリシーの作成] を選択します。[ポリシー] ページが開き、ポリシーが作成されたことを示すメッセージが表示されます。
9. [ポリシー] のリストからポリシー名を検索して選択します。[概要] ページが表示され、次のようなポリシーの JSON を示します。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
}
```

これで、暗号化のために Amazon S3 リソースにアクセスする新しいポリシーが指定した名前 (DMS-S3-endpoint-access など) で作成されました。

このポリシーを使用して IAM ロールを作成するには

1. IAM コンソールで、ナビゲーションペインの [Roles] (ロール) を選択します。[ロール] の詳細ページが開きます。
2. [Create role] (ロールの作成) を選択します。[Create role] (ロールの作成) ページが開きます。
3. AWS サービスを信頼されたエンティティとして選択した状態で、IAM ロールを使用するサービスとして DMS を選択します。
4. [Next: Permissions] (次のステップ: 許可) を選択します。[Create role] (ロールの作成) ページに [Attach permissions policies] (アクセス権限ポリシーの添付) ビューが表示されます。
5. 前の手順で作成した IAM ロールの IAM ポリシーを見つけて選択します (DMS-S3-endpoint-access)。
6. [Next:Tags](次へ: タグ) を選択します。[Create role] (ロールの作成) ページに [Add tags] (タグを追加) ビューが表示されます。ここでは、任意のタグを追加することができます。
7. [次へ: レビュー] を選択します。[Create role] (ロールの作成) ページに [Review] (確認) ビューが表示されます。ここで、結果を確認できます。
8. 設定が必要に応じている場合には、ロールの名前 (必須、DMS-S3-endpoint-access-role など) と追加の説明を入力して、[Create role] (ロールの作成) を選択します。[ロール] の詳細ページが開き、ロールが作成されたことを示すメッセージが表示されます。

これで、暗号化のために Amazon S3 リソースにアクセスする新しいロールが指定した名前 (DMS-S3-endpoint-access-role など) で作成されました。

この IAM ロールを参照するキーポリシーを持つ KMS 暗号化キーを作成するには

Note

で AWS KMS 暗号化キー AWS DMS を使用方法の詳細については、「」を参照してください [暗号化キーの設定と AWS KMS アクセス許可の指定](#)。

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/kms> で AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソールを開きます。
2. を変更するには AWS リージョン、ページの右上隅にあるリージョンセクターを使用します。
3. ナビゲーションペインで、[カスタマーマネージドキー] を選択します。
4. [Create key] (キーの作成) を選択します。[キーの設定] ページが開きます。
5. [キーの種類] で、[対称] を選択します。

 Note

このキーを作成する場合、Amazon S3 などのすべての AWS サービスは対称暗号化キーでのみ機能するため、作成できるのは対称キーのみです。

6. [アドバンスドオプション] を選択します。[キーマテリアルのオリジン] で、[KMS] が選択されていることを確認し、[次へ] を選択します。[ラベルの追加] ページが開きます。
7. [エイリアスと説明の作成] で、キーのエイリアス (DMS-S3-endpoint-encryption-key など) と追加の説明を入力します。
8. [タグ] で、キーを識別してその使用状況を追跡するために役立つ任意のタグを追加したら、[次へ] を選択します。[キー管理アクセス許可の定義] ページが開き、選択できるユーザーおよびロールの一覧が表示されます。
9. キーを管理するユーザーおよびロールを追加します。このユーザーとロールにキーを管理するために必要な権限があることを確認してください。
10. [キーの削除] で、キー管理者がそのキーを削除できるかどうかを選択したら、[次へ] を選択します。[キーの使用アクセス許可の定義] ページが開き、選択できる追加のユーザーおよびロールの一覧が表示されます。
11. [This account](このアカウント) で、Amazon S3 ターゲットに対して暗号化オペレーションを実行できるユーザーを選択します。また、[Roles] (ロール) で以前に作成したロールを選択して、Amazon S3 ターゲットオブジェクト (DMS-S3-endpoint-access-role など) を暗号化するためのアクセスを有効化します。
12. この同じアクセス権を持つようにリストされていない他のアカウントを追加する場合は、他の AWS アカウントで別の AWS アカウントを追加を選択し、次へを選択します。[キーポリシーの表示と編集] ページが開き、既存の JSON に入力して表示および編集できるキーポリシーの JSON が表示されます。ここでは、前のステップで選択したロールおよびユーザー (例えば、Admin と User1) を参照するキーポリシーを表示できます。また、次の例に示すように、異なるプリンシパル (ユーザーとロール) に許可される別々のキーアクションも確認できます。

JSON

```
{
  "Id": "key-consolepolicy-3",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Enable IAM User Permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:root"
        ]
      },
      "Action": "kms:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "Allow access for Key Administrators",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin"
        ]
      },
      "Action": [
        "kms:Create*",
        "kms:Describe*",
        "kms:Enable*",
        "kms:List*",
        "kms:Put*",
        "kms:Update*",
        "kms:Revoke*",
        "kms:Disable*",
        "kms:Get*",
        "kms>Delete*",
        "kms:TagResource",
        "kms:UntagResource",
        "kms:ScheduleKeyDeletion",
        "kms:CancelKeyDeletion"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "Sid": "Allow use of the key",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:role/DMS-S3-endpoint-access-
role",
          "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
          "arn:aws:iam::111122223333:role/User1"
        ]
      },
      "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "Allow attachment of persistent resources",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:role/DMS-S3-endpoint-access-
role",
          "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
          "arn:aws:iam::111122223333:role/User1"
        ]
      },
      "Action": [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ListGrants",
        "kms:RevokeGrant"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "Bool": {
          "kms:GrantIsForAWSResource": true
        }
      }
    }
  }
}

```

```
]
}
```

13. [Finish] を選択してください。[Encryption keys] (暗号化キー) ページが開き、KMS ーが作成されたことを示すメッセージが表示されます。

これで、指定したエイリアス (DMS-S3-endpoint-encryption-key など) を使用する新しい KMS キーが作成されました。このキーにより、AWS DMS は Amazon S3 ターゲットオブジェクトを暗号化できます。

日付ベースのフォルダパーティション分割を使用する

AWS DMS は、ターゲットエンドポイントとして Amazon S3 を使用する場合、トランザクションコミット日に基づいて S3 フォルダパーティションをサポートします。Amazon S3 日付ベースのフォルダパーティション分割を使用すると、1 つのソーステーブルから S3 バケット内の時間階層フォルダ構造にデータを書き込むことができます。S3 ターゲット エンドポイントを作成するときにフォルダをパーティション分割することで、次のことが可能になります：

- S3 オブジェクトの管理が向上します
- 各 S3 フォルダのサイズを制限する
- データレイクのクエリやその他の後続オペレーションを最適化する

S3 ターゲット エンドポイントを作成するときに、日付ベースのフォルダのパーティション分割を有効にできます。このモードは、既存のデータを移行して進行中の変更レプリケーションを行うか (全ロード + CDC)、またはデータ変更のみレプリケーションする (CDCのみ) とき有効にできます。既存のデータを移行し、進行中の変更をレプリケートすると、進行中の変更のみがパーティション化されます。以下のターゲット エンドポイント設定を使用します：

- `DatePartitionEnabled` — 日付に基づいてパーティション分割を指定します。このブールオプションを `true` に設定し、トランザクションのコミット日に基づいて S3 バケット フォルダをパーティション分割します。

この設定を `PreserveTransactions` や `CdcPath` と併用することはできません。

デフォルト値は `false` です。

- `DatePartitionSequence` - フォルダのパーティション分割中に使用する日付形式のシーケンスを識別します。この ENUM オプションを `YYYYMMDD` または

YYYYMMDDHH、YYYYMM、MMYYYYDD、DDMMYYYY に設定します。デフォルト値は YYYYMMDD です。DatePartitionEnabled が true に設定されている場合は、この設定を使用します。

- DatePartitionDelimiter - フォルダのパーティション分割時に使用する日付区切り記号を指定します。この ENUM オプションを SLASH または DASH、UNDERSCORE、NONE に設定します。デフォルト値は SLASH です。DatePartitionEnabled が true に設定されている場合は、この設定を使用します。
- DatePartitionTimezone S3 ターゲットエンドポイントを作成するとき
は、DatePartitionTimezone を設定して現在の UTC 時刻を指定されたタイムゾーンに変換します。変換は、日付パーティションフォルダが作成され、CDC ファイル名が生成されたときに行われます。タイムゾーンの形式は「地域/場所」です。このパラメータは、次の例のように DatePartitionEnabled が true に設定されているときに使用します。

```
s3-settings='{ "DatePartitionEnabled": true, "DatePartitionSequence": "YYYYMMDDHH",  
  "DatePartitionDelimiter": "SLASH", "DatePartitionTimezone": "Asia/Seoul",  
  "BucketName": "dms-nattarat-test" }'
```

次の例は、データパーティションシーケンスと区切り文字のデフォルト値を使用して、日付ベースのフォルダパーティション分割を有効にする方法を示します。AWS CLI コマンドの create-endpoint --s3-settings '{*json-settings*}' オプションを使用します。

```
--s3-settings '{ "DatePartitionEnabled": true, "DatePartitionSequence":  
  "YYYYMMDD", "DatePartitionDelimiter": "SLASH" }'
```

のターゲットとして Amazon S3 を使用する場合はパーティション化されたソースの 並列ロード AWS DMS

パーティション化されたデータソースの Amazon S3 ターゲットへの並列フルロードを設定できます。この方法を使用すると、サポートされているソースデータベースエンジンからパーティション化されたデータを S3 ターゲットに移行するため、ロード時間を短縮できます。パーティション化されたソースデータのロード時間を短縮するには、ソースデータベースのすべてのテーブルのパーティションにマップされた S3 ターゲットサブフォルダを作成します。これらのパーティションバインドサブフォルダにより AWS DMS は並列プロセスを実行してターゲット上の各サブフォルダに入力できます。

テーブルマッピングの table-settings ルールについて、S3 では S3 ターゲットの並列フルロードを設定するための次の 3 つの parallel-load ロードルールタイプをサポートしています。

- partitions-auto
- partitions-list
- ranges

上記ルールタイプの詳細については、「[テーブルとコレクション設定のルールとオペレーション](#)」を参照してください。

partitions-auto ルールタイプと partitions-list ルールタイプの場合、AWS DMS は、次のとおりソースエンドポイントの各パーティション名を使用してターゲットのサブフォルダ構造を特定します。

```
bucket_name/bucket_folder/database_schema_name/table_name/partition_name/  
LOADseq_num.csv
```

この場合、データを移行して S3 ターゲットに保存するサブフォルダパスには、同じ名前のソースパーティションに対応する追加の *partition_name* サブフォルダがあります。この *partition_name* サブフォルダには、指定されたソースパーティションから移行されたデータを含む単一または複数の LOAD*seq_num*.csv ファイルが保存されます。この *seq_num* は、.csv ファイルの末尾に付けられるシーケンス番号の接尾辞です。例えば、LOAD00000001.csv という .csv ファイル名の場合は、00000001 の部分です。

MongoDB や DocumentDB など、データベースエンジンによっては、パーティション分割の概念がない場合があります。これらのデータベースエンジンの場合、は次のように、実行中のソースセグメントインデックスをターゲット .csv ファイル名のプレフィックスとして AWS DMS 追加します。

```
.../database_schema_name/table_name/SEGMENT1_LOAD000000001.csv  
.../database_schema_name/table_name/SEGMENT1_LOAD000000002.csv  
...  
.../database_schema_name/table_name/SEGMENT2_LOAD000000009.csv  
.../database_schema_name/table_name/SEGMENT3_LOAD00000000A.csv
```

この例では、SEGMENT1_LOAD000000001.csv ファイルと SEGMENT1_LOAD000000002.csv ファイルには同じ実行中のソースセグメントインデックスのプレフィックス SEGMENT1 が名前に追加されています。この 2 つの .csv ファイルに移行されるソースデータは同じ実行中のソースセグメントインデックスに関連付けられているため、このような命名になります。一方、ターゲットの

SEGMENT2_LOAD000000009.csv ファイルと SEGMENT3_LOAD00000000A.csv ファイルに保存されている移行データは、実行中の別のソースセグメントインデックスに関連付けられます。各ファイルのファイル名には、実行中のセグメントインデックス名の SEGMENT2 と SEGMENT3 がプレフィックスとして付けられます。

ranges 並列ロードタイプの場合、table-settings ルールの columns と boundaries の設定を使用して列名と列値を定義します。このようなルールを使用すると、次のとおりセグメント名に対応するパーティションを指定できます。

```
"parallel-load": {
  "type": "ranges",
  "columns": [
    "region",
    "sale"
  ],
  "boundaries": [
    [
      "NORTH",
      "1000"
    ],
    [
      "WEST",
      "3000"
    ]
  ],
  "segment-names": [
    "custom_segment1",
    "custom_segment2",
    "custom_segment3"
  ]
}
```

この場合、segment-names の設定は、S3 ターゲットでデータを並行して移行するための 3 つのパーティション名を定義しています。移行データは並行してロードされ、次のとおりパーティションサブフォルダの下に .csv ファイルに順番に保存されます。

```
.../database_schema_name/table_name/custom_segment1/LOAD[000000001...].csv
.../database_schema_name/table_name/custom_segment2/LOAD[000000001...].csv
.../database_schema_name/table_name/custom_segment3/LOAD[000000001...].csv
```

ここでは、は 3 つのパーティションサブフォルダのそれぞれに一連の .csv ファイル AWS DMS を保存します。各パーティションのサブフォルダ内の一連の .csv ファイルには、すべてのデータが移行されるまで LOAD00000001.csv から始まるインクリメントでファイル名が付けられます。

場合によっては、segment-names 設定を使用して ranges 並列ロードタイプのパーティションサブフォルダに明示的に名前を付けないことがあります。この場合、は `table_name`、サブフォルダの下に各一連の .csv ファイルを作成するデフォルト AWS DMS を適用します。この場合、AWS DMS は、次のとおり実行中のソースセグメントインデックス名を各 .csv ファイルのシリーズのファイル名にプレフィックスとして付けます。

```
.../database_schema_name/table_name/SEGMENT1_LOAD[00000001...].csv
.../database_schema_name/table_name/SEGMENT2_LOAD[00000001...].csv
.../database_schema_name/table_name/SEGMENT3_LOAD[00000001...].csv
...
.../database_schema_name/table_name/SEGMENTZ_LOAD[00000001...].csv
```

のターゲットとして Amazon S3 を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS

追加の接続属性の使用と同様、エンドポイントの設定を使用して、ターゲットの Amazon S3 データベースを設定できます。AWS DMS コンソールを使用するか、`--s3-settings` `'{"EndpointSetting": "value", ...}'` JSON 構文での `create-endpoint` コマンドを使用して [AWS CLI](#)、ターゲットエンドポイントを作成するときに設定を指定します。

Note

DMS はソースデータベースからのコミット順序に基づいて Parquet ファイルに変更を書き込みますが、複数のテーブルを移行する場合、テーブルレベルのパーティショニングにより、元のトランザクション順序は保持されません。トランザクションシーケンス情報を維持するには、各行のソースコミットタイムスタンプを含めるように `TimestampColumnName` エンドポイント設定を設定します。これを使用して、ダウンストリーム処理で元のトランザクションシーケンスを再構築できます。Parquet ファイルは、`PreserveTransactions` 設定を提供する CSV 形式とは異なり、列指向ストレージ構造を使用しているため、トランザクションを別の方法で処理します。このアプローチにより、ソースのコミット時間を正確に追跡し、移行後のトランザクション順序の再構築をサポートして、データ整合性を維持しながら効率的にデータを処理することが可能になります。

次の表は、ターゲットとして Amazon S3 を使用できるエンドポイント設定を説明しています。

オプション	説明
CsvNullValue	が null 値 AWS DMS を処理する方法を指定するオプションのパラメータ。NULL 値の処理中に、このパラメータを使用して、ターゲットに書き込むときにユーザー定義の文字列を NULL として渡すことができます。例えば、ターゲット列が NULL が許容しない場合、このオプションを使用して空の文字列値と null 値を区別できる。 デフォルト値: "" 有効な値:任意の有効な文字列 例: <code>--s3-settings '{"CsvNullValue": "NULL"}'</code> ソースデータベースの列値が null の場合、S3 CSV ファイルでは、列値は "" 文字列の代わりに NULL になります。
AddColumnName	true または y に設定された場合に .csv 出力ファイルに列名情報を追加するために使用できるオプションのパラメータ。 このパラメータを PreserveTransactions や CdcPath と併用することはできない。 デフォルト値: false 有効な値: true、false、y、n 例: <code>--s3-settings '{"AddColumnName": true}'</code>
AddTrailingPaddingCharacter	S3 ターゲットエンドポイント設定 AddTrailingPaddingCharacter を使用して文字列データにパディングを追加する。デフォルト値は false です。 タイプ: ブール値 例: <code>--s3-settings '{"AddTrailingPaddingCharacter": true}'</code>
BucketFolder	S3バケット内のフォルダ名を設定するオプションのパラメータ。このパラメータを指定した場合、ターゲットオブジェクトは .csv ま

オプション	説明
	または .parquet ファイルとしてパス <i>BucketFolder</i> /<i>schema_name</i> /<i>table_name</i> / に作成されます。このパラメータを指定しない場合、使用されるパスは <i>schema_name</i> /<i>table_name</i> / となります。 例: <code>--s3-settings '{"BucketFolder": "testFolder"}'</code>
BucketName	S3 ターゲットオブジェクトが .csv または .parquet ファイルとして作成される S3 バケットの名前。 例: <code>--s3-settings '{"BucketName": "buckettest"}'</code>
CannedAclForObjects	が S3 バケットで作成されたオブジェクトの事前定義済み (既定) アクセスコントロールリストを .csv または .parquet ファイルとして AWS DMS 指定できるようにする値。Amazon S3 の既定 ACL の詳細については、「Amazon S3 デベロッパーガイド」の「既定 ACL」を参照してください。 デフォルト値: なし この属性の有効な値は、NONE、PRIVATE、PUBLIC_READ、PUBLIC_READ_WRITE、AUTHENTICATED_READ、AWS_EXEC_READ、BUCKET_OWNER_READ、BUCKET_OWNER_FULL_CONTROL です。 例: <code>--s3-settings '{"CannedAclForObjects": "PUBLIC_READ"}'</code>

オプション	説明
CdcInsertsOnly	変更データキャプチャ (CDC) ロード時のオプションのパラメータ。INSERT オペレーションのみをカンマ区切り値 (.csv) または列ストレージ (.parquet) の出力ファイルに書き込みます。デフォルトでは (false 設定)、.csv または .parquet レコードの最初のフィールドに、I (INSERT)、U (UPDATE)、または D (DELETE) という文字が含まれます。この文字は、ターゲットへの CDC ロードのためにソースデータベースで行が挿入、更新、または削除されたかどうかを示します。cdcInsertsOnly が true または y に設定されている場合、ソースデータベースからの INSERT のみが .csv または .parquet ファイルに移行されます。 .csv 形式の場合にのみ、これらの INSERTS の記録方法は IncludeOpForFullLoad の値によって異なります。IncludeOpForFullLoad が true に設定されている場合、各 CDC レコードの最初のフィールドは、ソースでの INSERT オペレーションを示す I に設定されます。IncludeOpForFullLoad が false に設定されている場合、各 CDC レコードは、ソースでの INSERT オペレーションを示す最初のフィールドなしで書き込まれます。これらのパラメータがどのように連動するかの詳細については、「移行済み S3 データでのソース DB オペレーションの表示」をご参照ください。 デフォルト値: false 有効な値: true、false、y、n 例: --s3-settings '{"CdcInsertsOnly": true}'

オプション	説明
CdcInsertsAndUpdates	変更データキャプチャ (CDC) ロードを有効化し、INSERT および UPDATE オペレーションを .csv または .parquet (列指向ストレージ) 出力ファイルに書き込みます。デフォルト設定は false ですが、cdcInsertsAndUpdates が true または y に設定されている場合、ソースデータベースからの INSERT および UPDATE が .csv または .parquet ファイルに移行されます。 .csv 形式の場合、これらの INSERTS および UPDATE の記録方法は includeOpForFullLoad パラメータの値によって異なります。includeOpForFullLoad が true に設定されている場合、各 CDC レコードの最初のフィールドは、ソースでの INSERT および UPDATE オペレーションを示す I または U に設定されます。しかし、includeOpForFullLoad が false に設定されている場合、CDC レコードはソースでの INSERT または UPDATE オペレーションを示すことなく書き込まれます。 これらのパラメータがどのように連動するかの詳細については、「移行済み S3 データでのソース DB オペレーションの表示」をご参照ください。  Note CdcInsertsOnly および cdcInsertsAndUpdates の両方を、同じエンドポイントで true に設定することはできません。同じエンドポイントで cdcInsertsOnly と cdcInsertsAndUpdates のどちらかを true に設定できますが、両方を設定することはできません。 デフォルト値: false 有効な値: true、false、y、n 例: --s3-settings '{"CdcInsertsAndUpdates": true}'

オプション	説明
CdcPath	CDC ファイルのフォルダパスを指定します。S3 ソースについては、タスクで変更データをキャプチャする場合、この属性が必須ですが、それ以外の場合はオプションです。CdcPath が設定された場合、DMS はこのパスから CDC ファイルを読み取り、データ変更をターゲットエンドポイントにレプリケーションします。S3 ターゲットについて PreserveTransactions を true に設定した場合、DMS は、DMS が CDC ロードのトランザクション順序を保存できる S3 ターゲット上のフォルダパスにこのパラメータが設定されていることを確認します。DMS は、S3 ターゲットの作業ディレクトリまたは BucketFolder と BucketName で指定された S3 ターゲットの場所のいずれかにこの CDC フォルダパスを作成します。 このパラメータを DatePartitionEnabled や AddColumnName と併用することはできない。 タイプ: 文字列 例えば、CdcPath を MyChangedData と指定し、BucketName を MyTargetBucket と指定し、BucketFolder は指定しない場合、DMS は次の CDC フォルダパス MyTargetBucket/MyChangedData を作成します。 同じ CdcPath を指定し、BucketName を MyTargetBucket と指定し、BucketFolder を MyTargetData と指定すると、DMS は次の CDC フォルダパス MyTargetBucket/MyTargetData/MyChangedData を作成します。  Note この設定は、AWS DMS バージョン 3.4.2 以降でサポートされています。 トランザクション順序でデータ変更をキャプチャする場合、DMS は、ターゲットの DataFormat S3 設定の値に関係なく、常に行の変更を.csv ファイルに保存します。

オプション	説明
CdcMaxBatchInterval	ファイルを Amazon S3 に出力するための最大インターバル長条件 (秒単位)です。 デフォルト値は 60 秒です。 CdcMaxBatchInterval と CdcMinFileSize が指定されている場合、ファイルの書き込みは、最初に満たされるパラメータ条件によってトリガーされる。  Note AWS DMS バージョン 3.5.3 以降、ソースとして PostgreSQL または Aurora PostgreSQL を使用し、ターゲットとして Parquet を使用する Amazon S3 を使用する場合、confirmed_flush_lsn 更新の頻度は、ターゲットエンドポイントがメモリに保持するように設定されたデータの量によって異なります。は、メモリ内のデータが Amazon S3 に書き込まれた後のみソースに AWS DMS confirmed_flush_lsn を送り返します。CdcMaxBatchInterval パラメータをより大きい値に設定すると、ソースデータベースでレプリケーションスロットの使用量が増加する可能性があります。
CdcMinFileSize	Amazon S3 にファイルを出力するための KB 単位による最小ファイルサイズ条件です。 デフォルト値: 32000 KB) CdcMinFileSize と CdcMaxBatchInterval が指定されている場合、ファイルの書き込みは、最初に満たされるパラメータ条件によってトリガーされる。

オプション	説明
PreserveTransactions	true に設定されている場合、DMS は、CdcPath によって指定された Amazon S3 ターゲットに変更データ キャプチャ (CDC) のトランザクション順序を保存します。 このパラメータを DatePartitionEnabled や AddColumnName と併用することはできない。 タイプ: ブール値 トランザクション順序でデータ変更をキャプチャする場合、DMS は、ターゲットの DataFormat S3 設定の値に関係なく、常に行の変更を.csv ファイルに保存します。  Note この設定は、AWS DMS バージョン 3.4.2 以降でサポートされています。

オプション	説明
IncludeOpForFullLoad	全ロード時のオプションのパラメータ。INSERT オペレーションのみをカンマ区切り値 (.csv) 出力ファイルに書き込みます。 全ロードの場合、レコードの挿入のみ可能です。デフォルト (false 設定) では、全ロードの場合、ソースデータベースで行が挿入されたことを示す情報はこれらの出力ファイルに記録されません。IncludeOpForFullLoad が true または y に設定されている場合、INSERT は .csv ファイルの最初のフィールドに 注釈として記録されます。  Note このパラメータは、.csv ファイルへの出力の場合にのみ、CdcInsertsOnly または CdcInsertsAndUpdates と連動します。これらのパラメータがどのように連動するかの詳細については、「移行済み S3 データでのソース DB オペレーションの表示」をご参照ください。 デフォルト値: false 有効な値: true、false、y、n 例: <code>--s3-settings '{"IncludeOpForFullLoad": true}'</code>
CompressionType	GZIP に設定された場合にターゲットの .csv ファイルを圧縮するために GZIP を使用するオプションのパラメータ。このパラメータがデフォルトに設定されている場合、ファイルは圧縮されないままになります。 デフォルト値: NONE 有効な値: GZIP または NONE 例: <code>--s3-settings '{"CompressionType": "GZIP}"</code>

オプション	説明
CsvDelimiter	.csv ソースファイル内の列を分離するために使用される区切り文字。デフォルトはカンマ (,) です。 例: <code>--s3-settings '{"CsvDelimiter": ","}'</code>
CsvRowDelimiter	.csv ソースファイル内の行を分離するために使用される区切り文字。デフォルトでは、改行 (\n) です。 例: <code>--s3-settings '{"CsvRowDelimiter": "\n"}'</code>
MaxFileSize	全ロードで S3 ターゲットに移行中に作成される .csv ファイルの最大サイズ (KB 単位) を指定する値です。 デフォルト値: 1,048,576 KB (1 GB) 有効な値: 1 ~ 1,048,576 例: <code>--s3-settings '{"MaxFileSize": 512}'</code>
Rfc4180	.csv ファイル形式のみを使用して Amazon S3 に移行するデータに対して、RFC に準拠する動作を設定するために使用するオプションのパラメータです。この値を <code>true</code> に設定するか、ターゲットとして Amazon S3 <code>y</code> を使用する場合、データに引用符、カンマ、改行文字が含まれている場合、<code>y</code> は列全体を二重引用符 (") で AWS DMS 囲みます。データ内のすべての引用符が 2 回が繰り返されます。このフォーマットは、RFC 4180 に準拠しています。 デフォルト値: <code>true</code> 有効な値: <code>true</code>、<code>false</code>、<code>y</code>、<code>n</code> 例: <code>--s3-settings '{"Rfc4180": false}'</code>

オプション	説明
EncryptionMode	S3 にコピーした .csv または .parquet オブジェクトファイルを暗号化するサーバー側の暗号化モードです。有効な値は、SSE_S3 (S3 サーバー側の暗号化) または SSE_KMS (KMS キーの暗号化) です。SSE_KMS を選択する場合、暗号化のために使用する KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) に ServerSideEncryptionKmsKeyId パラメータを設定します。  Note CLI modify-endpoint コマンドを使用して、既存のエンドポイントの EncryptionMode のパラメータ値を SSE_KMS から SSE_S3 に変更することもできます。しかし EncryptionMode の値を SSE_S3 から SSE_KMS に変えることはできません。 デフォルト値: SSE_S3 有効な値: SSE_S3 または SSE_KMS 例: <code>--s3-settings '{"EncryptionMode": SSE_S3}'</code>
ServerSideEncryptionKmsKeyId	EncryptionMode を SSE_KMS に設定した場合は、このパラメータを KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) に設定します。この ARN を見つけるには、アカウント用に作成されたキーのリストで AWS KMS キーエイリアスを選択します。キーを作成する場合、特定のポリシーと関連付けられるロールをこの KMS キーに関連付ける必要があります。詳細については、「Amazon S3 ターゲットオブジェクトを暗号化するための AWS KMS キーの作成」を参照してください。 例: <code>--s3-settings '{"ServerSideEncryptionKmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/11a1a1a1-aaaa-9999-abab-2bbbbbb222a2"}'</code>

オプション	説明
DataFormat	が S3 オブジェクトの作成 AWS DMS に使用するファイルの出力形式。Amazon S3 ターゲットの場合、は .csv ファイルまたは .parquet ファイル AWS DMS をサポートします。.parquet ファイルには、十分な圧縮オプションおよびより高速なクエリパフォーマンスのバイナリ列指向ストレージがあります。.parquet ファイルについての詳細は、「https://parquet.apache.org/」を参照してください。 デフォルト値: csv 有効な値: csv または parquet 例: <code>--s3-settings '{"DataFormat": "parquet"}'</code>
EncodingType	Parquet エンコードタイプです。このエンコードタイプオプションには、次が含まれます。 • rle-dictionary - このディクショナリエンコードは、より効率的な繰り返し値を保存するためにビットパッキングとランレングスエンコードを組み合わせて使用します。 • plain - エンコードなし。 • plain-dictionary - このディクショナリエンコードは、特定の列で発生する値のディクショナリを構築します。ディクショナリは各列チャンクのディクショナリページに保存されます。 デフォルト値: rle-dictionary 有効な値: rle-dictionary 、 plain、または plain-dictionary 例: <code>--s3-settings '{"EncodingType": "plain-dictionary"}'</code>

オプション	説明
DictPageSizeLimit	.parquet ファイルのディクショナリページで許容される最大サイズ (バイト単位)。ディクショナリページがこの値を超えると、このページではプレーンエンコードが使用されます。 デフォルト値: 1,024,000 (1 MB) 有効な値: 任意の有効な整数値 例: <code>--s3-settings '{"DictPageSizeLimit": 2,048,000}'</code>
RowGroupLength	.parquet ファイルの 1 つの行グループの行数です。 デフォルト値: 10,024 (10 KB) 有効値: 任意の有効な整数 例: <code>--s3-settings '{"RowGroupLength": 20,048}'</code>
DataPageSize	.parquet ファイルのデータページで許容される最大サイズ (バイト単位)。 デフォルト値: 1,024,000 (1 MB) 有効値: 任意の有効な整数 例: <code>--s3-settings '{"DataPageSize": 2,048,000}'</code>
ParquetVersion	.parquet ファイル形式のバージョン。 デフォルト値: PARQUET_1_0 有効な値: PARQUET_1_0 または PARQUET_2_0 例: <code>--s3-settings '{"ParquetVersion": "PARQUET_2_0"}'</code>

オプション	説明
EnableStatistics	true または y に設定された場合に、.parquet ファイルと行グループに関する統計を有効化します。 デフォルト値: true 有効な値: true、false、y、n 例: <code>--s3-settings '{"EnableStatistics": false}'</code>
TimestampColumnName	S3 ターゲットエンドポイントデータにタイムスタンプ列を含めるためのオプションのパラメータ。 AWS DMS を空白TimestampColumnName 以外の値に設定すると、は移行されたデータの .csv または .parquet オブジェクトファイルに追加のSTRING列を含めます。 全ロードの場合、このタイムスタンプ列の各行には、データが DMS によってソースからターゲットに転送されたときのタイムスタンプが含まれます。 CDC ロードの場合、タイムスタンプ列の各行には、ソースデータベースでのその行のコミットのタイムスタンプが含まれます。 タイムスタンプ列の値の文字列形式は yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSSSSS です。デフォルトでは、この値の精度はマイクロ秒です。CDC 負荷の場合、精度の丸めについては、ソースデータベースに対して DMS でサポートされているコミットのタイムスタンプによって異なります。 AddColumnName パラメータが true に設定されている場合、DMS は TimestampColumnName の空白以外の値として設定したタイムスタンプ列の名前も含める。 例: <code>--s3-settings '{"TimestampColumnName": "TIMESTAMP"}</code>

オプション	説明
<code>UseTaskStartTimeForFullLoadTimestamp</code>	、このパラメータは <code>true</code> に設定した場合、時間データがターゲットに書き込まれるのではなく、タスクのスタート時刻をタイムスタンプ列の値として使用します。全ロードの場合、<code>UseTaskStartTimeForFullLoadTimestamp</code> が <code>true</code> に設定される場合、タイムスタンプ列の各行には、タスクのスタート時刻が格納されます。CDC ロードの場合、タイムスタンプ列の各行には、トランザクションのコミット時刻が含まれます。 <code>UseTaskStartTimeForFullLoadTimestamp</code> が <code>false</code> に設定される場合、タイムスタンプカラムの全ロードタイムスタンプは、データがターゲットに到着した時間により増分となります。 デフォルト値: <code>false</code> 有効な値: <code>true</code>、<code>false</code> 例: <code>--s3-settings '{"UseTaskStartTimeForFullLoadTimestamp": true}'</code> <code>UseTaskStartTimeForFullLoadTimestamp: true</code> は、CDC ロード用に <code>TimestampColumnName</code> で並べ替えることが可能な全ロードに対して S3 ターゲット <code>TimestampColumnName</code> の作成を助けます。

オプション	説明
ParquetTimestampInMillisecond	.parquet 形式で S3 オブジェクトに書き込まれるすべての TIMESTAMP 列値の精度を指定するオプションのパラメータ。 この属性が true または y、n に設定されている場合、.parquet 形式のファイル内のすべての TIMESTAMP 列をミリ秒の精度で AWS DMS 書き込みます。それ以外の場合、DMS はそれらをマイクロ秒の精度で書き込みます。 現在、Amazon Athena および AWS Glue は TIMESTAMP 値の精度をミリ秒単位でしか処理できません。データを Athena または AWS Glue でクエリまたは処理する場合にのみ、.parquet 形式の S3 エンドポイントオブジェクトファイルに対してこの属性を true に設定します。  Note • AWS DMS は、マイクロ秒の精度で .csv 形式で S3 ファイルに書き込まれた TIMESTAMP 列値を書き込みます。 • この属性の設定は、TimestampColumnName 属性を設定することで挿入されたタイムスタンプ列値の文字列の形式には影響しません。 デフォルト値: false 有効な値: true、false、y、n 例: <code>--s3-settings '{"ParquetTimestampInMillisecond": true}'</code>

オプション	説明
GlueCatalogGeneration	を生成するには AWS Glue Data Catalog、このエンドポイント設定を に設定しますtrue。 デフォルト値: false 有効な値: true、false、 例: <code>--s3-settings '{"GlueCatalogGeneration": true}'</code> 注:GlueCatalogGeneration は PreserveTransactions と CdcPath と併用しない。

の Amazon S3 ターゲット AWS Glue Data Catalog での の使用 AWS DMS

AWS Glue は、データを分類する簡単な方法を提供するサービスであり、 と呼ばれるメタデータリポジトリで構成されます AWS Glue Data Catalog。Amazon S3 ターゲットエンドポイント AWS Glue Data Catalog と統合し、Amazon Athena などの他のサービスを通じて Amazon S3 データをクエリできます。AWS Amazon Athena Amazon Redshift は と連携します AWS Glue が、構築済みのオプションとしてサポート AWS DMS していません。

データカタログを生成するには、次の AWS CLI 例に示すようにtrue、GlueCatalogGenerationエンドポイント設定を に設定します。

```
aws dms create-endpoint --endpoint-identifier s3-target-endpoint
                        --engine-name s3 --endpoint-type target--s3-settings
                        '{"ServiceAccessRoleArn":
                          "your-service-access-ARN", "BucketFolder": "your-bucket-folder",
                          "BucketName":
                          "your-bucket-name", "DataFormat": "parquet", "GlueCatalogGeneration":
                          true}'
```

csv タイプのデータを含むフルロードレプリケーションタスクの場合
は、IncludeOpForFullLoad を true に設定します。

GlueCatalogGeneration は PreserveTransactions と CdcPath と併用しないでください。
クローラは、指定された AWS Glue に保存されているファイルの異なるスキーマを調整できませんCdcPath。

Amazon Athena で Amazon S3 データのインデックスを作成して、Amazon Athena を介して標準 SQL クエリでデータをクエリするには、エンドポイントにアタッチされた IAM ロールに次のポリシーが必要です。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::bucket123",
        "arn:aws:s3:::bucket123/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue>DeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:*:111122223333:catalog",

```

```

        "arn:aws:glue:*:111122223333:database/*",
        "arn:aws:glue:*:111122223333:table/*"
    ],
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "athena:StartQueryExecution",
            "athena:GetQueryExecution",
            "athena:CreateWorkGroup"
        ],
        "Resource": "arn:aws:athena:*:111122223333:workgroup/
glue_catalog_generation_for_task_*"
    }
]
}

```

リファレンス

- 詳細については AWS Glue、「AWS Glue デベロッパーガイド」の「[概念](#)」を参照してください。
- 詳細については、「AWS Glue デベロッパーガイド」の「[コンポーネント](#) AWS Glue Data Catalog」を参照してください。

Amazon S3 ターゲットでのデータ暗号化、parquet ファイル、CDC の使用

S3 ターゲットエンドポイント設定を使用して、以下を構成できます。

- S3 ターゲットオブジェクトを暗号化するカスタム KMS キーです。
- S3 ターゲットオブジェクトのストレージ形式としての Parquet ファイルです。
- S3 ターゲットでのトランザクション順序を含むデータ キャプチャ (CDC) を変更します。
- Amazon S3 ターゲットエンドポイント AWS Glue Data Catalog と統合し、Amazon Athena などの他のサービスを通じて Amazon S3 データをクエリします。Amazon Athena

AWS KMS データ暗号化のキー設定

次の例では、S3 ターゲットオブジェクトを暗号化するカスタム KMS キーの設定を示しています。開始するには、次の create-endpoint CLI コマンドを実行します。

```
aws dms create-endpoint --endpoint-identifier s3-target-endpoint --engine-name s3 --
endpoint-type target
--s3-settings '{"ServiceAccessRoleArn": "your-service-access-ARN", "CsvRowDelimiter":
"\n",
"CsvDelimiter": ",", "BucketFolder": "your-bucket-folder",
"BucketName": "your-bucket-name",
"EncryptionMode": "SSE_KMS",
"ServerSideEncryptionKmsKeyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/72abb6fb-1e49-4ac1-9aed-c803dfcc0480"}'
```

ここでは、--s3-settings オプションで指定される JSON オブジェクトは 2 つのパラメータを定義します。1 つは、値が SSE_KMS の EncryptionMode パラメータです。もう 1 つは、arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/72abb6fb-1e49-4ac1-9aed-c803dfcc0480 の値がある ServerSideEncryptionKmsKeyId パラメータです。この値は、カスタム KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) です。S3 ターゲットの場合、追加の設定も指定します。これによって、ロールへのサーバーアクセスの識別、デフォルトの CSV オブジェクトストレージ形式の区切り記号の提供、S3 ターゲットオブジェクトを保存するバケットの場所と名前の指定が行われます。

デフォルトでは、S3 データ暗号化は S3 サーバー側の暗号化を使用して行われます。前述の例の S3 ターゲットの場合、次の例に示すように、これはそのエンドポイント設定を指定することと同様です。

```
aws dms create-endpoint --endpoint-identifier s3-target-endpoint --engine-name s3 --
endpoint-type target
--s3-settings '{"ServiceAccessRoleArn": "your-service-access-ARN", "CsvRowDelimiter":
"\n",
"CsvDelimiter": ",", "BucketFolder": "your-bucket-folder",
"BucketName": "your-bucket-name",
"EncryptionMode": "SSE_S3"}'
```

S3 サーバー側暗号化の使用の詳細については、「[サーバー側の暗号化を使用したデータの保護](#)」をご参照ください。

Note

CLI `modify-endpoint` コマンドを使用して、既存のエンドポイントの `EncryptionMode` のパラメータ値を `SSE_KMS` から `SSE_S3` に変更することもできます。しかし `EncryptionMode` の値を `SSE_S3` から `SSE_KMS` に変えることはできません。

S3 ターゲットオブジェクトを保存するために .parquet ファイルを使用する設定

S3 ターゲットオブジェクトを作成するデフォルトの形式は .csv ファイルです。次の例では、S3 ターゲットオブジェクトを作成する形式として .parquet ファイルを指定するいくつかのエンドポイント設定を示しています。次の例に示すように、すべてのデフォルトで .parquet ファイル形式を指定できます。

```
aws dms create-endpoint --endpoint-identifier s3-target-endpoint --engine-name s3 --  
endpoint-type target  
--s3-settings '{"ServiceAccessRoleArn": "your-service-access-ARN", "DataFormat":  
"parquet"}'
```

ここでは、`DataFormat` パラメータが `parquet` に設定されて、すべての S3 デフォルトでこの形式を有効化しています。これらのデフォルトには、繰り返し値を効率的に保存するためにビットパッキングおよびランレングスエンコードの組み合わせを使用するディクショナリエンコード ("`EncodingType`: `rle-dictionary`") が含まれます。

次の例に示すように、デフォルト以外のオプションに追加の設定をさら加えることができます。

```
aws dms create-endpoint --endpoint-identifier s3-target-endpoint --engine-name s3 --  
endpoint-type target  
--s3-settings '{"ServiceAccessRoleArn": "your-service-access-ARN", "BucketFolder":  
"your-bucket-folder",  
"BucketName": "your-bucket-name", "DataFormat": "parquet", "EncodingType": "plain-  
dictionary", "DictPageSizeLimit": 3,072,000,  
"EnableStatistics": false }'
```

ここでは、複数の標準 S3 バケットオプションおよび `DataFormat` パラメータに加えて、次のような追加の .parquet ファイルパラメータが設定されています。

- `EncodingType` - ディクショナリページの列チャンクごとで各列に発生する値を保存するディクショナリエンコード (`plain-dictionary`) を設定します。
- `DictPageSizeLimit` - ディクショナリページの最大のサイズを 3 MB に設定します。

- EnableStatistics - Parquet ファイルページおよび行グループに関する統計のコレクションを有効化するデフォルトを無効にします。

S3 ターゲットでのトランザクション順序を含むデータ変更 (CDC) のキャプチャ

デフォルトでは、が CDC タスク AWS DMS を実行すると、ソースデータベース (またはデータベース) に記録されたすべての行の変更が、各テーブルの 1 つ以上のファイルに保存されます。同じテーブルの変更を含む各ファイルのセットは、そのテーブルに関連付けられた単一のターゲットディレクトリにあります。は、Amazon S3 ターゲットエンドポイントに移行されたデータベーステーブルと同じ数のターゲットディレクトリ AWS DMS を作成します。ファイルは、トランザクションの順序に関係なく、これらのディレクトリの S3 ターゲットに保存されます。ファイル命名規約、データコンテンツ、形式の詳細については、「[のターゲットとしての Amazon S3 の使用 AWS Database Migration Service](#)」をご参照ください。

トランザクションの順序もキャプチャする方法でソースデータベースの変更をキャプチャするには、トランザクションサイズに応じて作成された 1 つ以上の .csv ファイルにすべてのデータベーステーブルの行変更を保存する AWS DMS ように に指示する S3 エンドポイント設定を指定できます。これらの .csv トランザクションファイルには各トランザクションに関連するすべてのテーブルについて、すべての行の変更がトランザクション順にリストされます。これらのトランザクションファイルは S3 ターゲットでも指定する 1 つの [transaction directory] (トランザクションディレクトリ) に一括で常駐します。各トランザクション ファイルには、トランザクションオペレーションと、行変更ごとのデータベースとソーステーブルのアイデンティティが、次のとおり行データの一部として保存されます。

```
operation,table_name,database_schema_name,field_value,...
```

ここで、*operation* は、変更された行のトランザクションオペレーションで、*table_name* は、行が変更されるデータベーステーブルの名前、*database_schema_name* は、テーブルが常駐するデータベーススキーマの名前、*field_value* は、行のデータを指定する 1 つ以上のフィールド値の先頭です。

次のトランザクションファイルの例は、2 つのテーブルを含む 1 つ以上のトランザクションの変更された行を示しています。

```
I,Names_03cdcad11a,rdsTempsdb,13,Daniel  
U,Names_03cdcad11a,rdsTempsdb,23,Kathy  
D,Names_03cdcad11a,rdsTempsdb,13,Cathy  
I,Names_6d152ce62d,rdsTempsdb,15,Jane
```

```
I,Names_6d152ce62d,rdsTempsdb,24,Chris
I,Names_03cdcad11a,rdsTempsdb,16,Mike
```

ここでは、各行のトランザクションオペレーションは I (挿入)、U (更新)、または D (削除) を最初の列に表示します。テーブル名は 2 番目のカラムの値です (例えば、Names_03cdcad11a)。データベーススキーマの名前は、3 列目の値です (例えば、rdsTempsdb)。残りの列には独自の行データが代入されます (例えば、13,Daniel)。

さらに、は、次の命名規則に従ってタイムスタンプを使用して Amazon S3 ターゲットに作成するトランザクションファイルに AWS DMS 名前を付けます。

```
CDC_TXN-timestamp.csv
```

ここで、*timestamp* は、次の例のように、トランザクションファイルが作成された時刻です。

```
CDC_TXN-20201117153046033.csv
```

ファイル名にこのタイムスタンプを使用すると、トランザクションファイルがトランザクションディレクトリにリストされたときに、トランザクションファイルが作成され、トランザクション順にリストされます。

Note

トランザクション順序でデータ変更をキャプチャする場合、はターゲットの S3 DataFormat 設定の値に関係なく、AWS DMS 常に行の変更を .csv ファイルに保存します。

データレプリケーションタスク中の Amazon S3 ターゲットへの書き込み頻度を制御するには、CdcMaxBatchInterval と CdcMinFileSize を設定します。これにより、追加のオーバーヘッド オペレーションなしでデータを分析する際のパフォーマンスが向上します。詳細については、[のターゲットとして Amazon S3 を使用する場合はエンドポイント設定 AWS DMS](#)を参照してください。

すべての行の変更をトランザクション順序で保存 AWS DMS するように に指示するには

1. ターゲットの PreserveTransactions S3 設定を true に設定します。
2. ターゲットの CdcPath S3 設定を、.csv トランザクションファイル AWS DMS を保存する相対フォルダパスに設定します。

AWS DMS は、デフォルトの S3 ターゲットバケットと作業ディレクトリの下、またはターゲットの および S3 BucketName BucketFolder 設定を使用して指定したバケットとバケットフォルダの下に、このパスを作成します。

移行済み S3 データでのソース DB オペレーションの表示

がレコードを S3 ターゲット AWS DMS に移行すると、移行されたレコードごとに追加のフィールドを作成できます。この追加のフィールドは、ソースデータベースでレコードに適用されたオペレーションを示します。がこの最初のフィールド AWS DMS を作成して設定する方法は、移行タスクのタイプと includeOpForFullLoad、cdcInsertsOnly、および の設定によって異なります cdcInsertsAndUpdates。

includeOpForFullLoad が true に指定されたフルロードの場合、AWS DMS は常に各 .csv レコードに追加の最初のフィールドを作成します。このフィールドには、ソースデータベースで行が挿入されたことを示す文字 I (INSERT) が含まれます。cdcInsertsOnly が false (デフォルト) の CDC ロードの場合、AWS DMS は常に各 .csv または .parquet レコードに追加の最初のフィールドを作成します。このフィールドには、ソースデータベースで行が挿入されたか、更新されたか、削除されたかを示す文字 I (INSERT)、U (UPDATE)、または D (DELETE) が含まれます。

次の表では、includeOpForFullLoad 属性と cdcInsertsOnly 属性の設定がどのように連動して、移行されたレコードの設定に影響を与えるかを示します。

使用するパラメータ設定		DMS が .csv 出力と .parquet 出力で設定するターゲットレコード	
includeOpForFullLoad	cdcInsertsOnly	全ロードの場合	CDC ロードの場合
true	true	最初のフィールド値が追加されて I に設定	最初のフィールド値が追加されて I に設定
false	false	追加のフィールドなし	最初のフィールド値が追加されて I、U、または D に設定
false	true	追加のフィールドなし	追加のフィールドなし

使用するパラメータ設定		DMS が .csv 出力と .parquet 出力で設定するターゲットレコード	
includeOpForFullLoad	cdcInsertsOnly	全ロードの場合	CDC ロードの場合
true	false	最初のフィールド値が追加されて I に設定	最初のフィールド値が追加されて I、U、または D に設定

includeOpForFullLoad と cdcInsertsOnly が同じ値に設定されている場合、ターゲットレコードは現在の移行タイプのレコード設定を制御する属性に従って設定されます。その属性は、全ロードの場合は includeOpForFullLoad、CDC ロードの場合は cdcInsertsOnly です。

includeOpForFullLoad と を異なる値に設定すると、cdcInsertsOnly は CDC と全ロードの両方でターゲットレコード設定 AWS DMS を統一します。これは、CDC ロードのレコード設定を、includeOpForFullLoad で指定された前の全ロードのレコード設定と一致させることで行われます。

つまり、挿入されたレコードを示す最初のフィールドを追加するように全ロードが設定されているとします。この場合、続く CDC ロードは、挿入、更新、または削除されたレコードを示す最初のフィールドをソースで必要に応じて追加するように設定されます。逆に、挿入されたレコードを示す最初のフィールドを追加しないように全ロードが設定されているとします。この場合、CDC ロードも、ソースでの対応するレコードオペレーションに関係なく、各レコードに最初のフィールドを追加しないように設定されます。

同様に、DMS が追加の最初のフィールドを追加して設定する方法は、includeOpForFullLoad および cdcInsertsAndUpdates の設定によって異なります。以下の表では、includeOpForFullLoad および cdcInsertsAndUpdates 属性の設定がどのように連動して、この形式の移行済みレコードの設定に影響するかを確認できます。

使用するパラメータ設定		DMS が .csv 出力用に設定するターゲットレコード	
includeOpForFullLoad	cdcInsertsAndUpdates	全ロードの場合	CDC ロードの場合
true	true	最初のフィールド値が追加されて I に設定	最初のフィールド値が追加されて I または U に設定
false	false	追加のフィールドなし	最初のフィールド値が追加されて I、U、または D に設定
false	true	追加のフィールドなし	最初のフィールド値が追加されて I または U に設定
true	false	最初のフィールド値が追加されて I に設定	最初のフィールド値が追加されて I、U、または D に設定

S3 Parquet のターゲットデータ型

次の表は、の使用時にサポートされる Parquet ターゲットデータ型 AWS DMS と AWS DMS、データ型からのデフォルトのマッピングを示しています。

AWS DMS データ型の詳細については、「」を参照してください[AWS Database Migration Service のデータ型](#)。

AWS DMS データ型	S3 parquet データ型
BYTES	BINARY
DATE	DATE32
TIME	TIME32

AWS DMS データ型	S3 parquet データ型
DATETIME	TIMESTAMP
INT1	INT8
INT2	INT16
INT4	INT32
INT8	INT64
NUMERIC	DECIMAL
REAL4	FLOAT
REAL8	DOUBLE
STRING	STRING
UINT1	UINT8
UINT2	UINT16
UINT4	UINT32
UINT8	UINT64
WSTRING	STRING
BLOB	BINARY
NCLOB	STRING
CLOB	STRING
BOOLEAN	BOOL

のターゲットとしての Amazon DynamoDB データベースの使用 AWS Database Migration Service

を使用して AWS DMS、Amazon DynamoDB テーブルにデータを移行できます。Amazon DynamoDB は、高速で予測可能なパフォーマンスとシームレスなスケーラビリティを提供するフルマネージド NoSQL データベースサービスです。は、リレーショナルデータベースまたは MongoDB をソースとして使用 AWS DMS します。

DynamoDB では、テーブル、項目、および属性が、操作するコアコンポーネントです。[table] (テーブル) とは項目の集合であり、各 [item] (項目) は属性の集合です。DynamoDB は、テーブルの各項目を一意に識別するために、パーティションキーと呼ばれるプライマリキーを使用します。より柔軟なクエリを提供するために、キーおよびセカンダリインデックスを使用することもできます。

ソースのデータベースから、ターゲット DynamoDB テーブルにデータを移行するために、オブジェクトのマッピングを使用します。オブジェクトのマッピングを使用すると、ソースデータがターゲットのどこにあるか判定できます。

AWS DMS が DynamoDB ターゲットエンドポイントにテーブルを作成すると、ソースデータベースエンドポイントと同じ数のテーブルが作成されます。は複数の DynamoDB パラメータ値 AWS DMS も設定します。テーブル作成のコストは、データの量および移行するテーブルの数によって異なります。

Note

AWS DMS コンソールまたは API の SSL モードオプションは、Kinesis や DynamoDB などの一部のデータストリーミングや NoSQL サービスには適用されません。これらはデフォルトで安全であるため、SSL モードの設定が none (SSL Mode=None) と等しい AWS DMS ことを示しています。SSL を使用するために、エンドポイントに追加の設定は必要ありません。例えば、DynamoDB をターゲットエンドポイントとして使用する場合、デフォルトで保護されます。DynamoDB へのすべての API コールは SSL を使用するため、AWS DMS エンドポイントに追加の SSL オプションは必要ありません。AWS DMS が DynamoDB データベースへの接続時にデフォルトで使用する HTTPS プロトコルを使用して、SSL エンドポイント経由で安全にデータを保存して取得できます。

転送速度を上げるために、は DynamoDB ターゲットインスタンスへのマルチスレッド全ロード AWS DMS をサポートします。DMS では、このマルチスレッドでのタスク設定を、以下でサポートします。

- **MaxFullLoadSubTasks** - 並列ロードするソーステーブルの最大数を指定するにはこのオプションを使用します。DMS は、専用のサブタスクを使用して、対応する DynamoDB ターゲットテーブルに各テーブルをロードします。デフォルト値は 8 です。最大値は 49 です。
- **ParallelLoadThreads** - このオプションを使用して、AWS DMS が各テーブルを DynamoDB ターゲットテーブルにロードするために使用するスレッドの数を指定します。デフォルト値は 0 (シングルスレッド) です。最大値は 200 です。この上限を増やすよう依頼できます。

 Note

DMS は、テーブルの各セグメントを独自のスレッドに割り当てロードします。したがって、ParallelLoadThreads をソースのテーブルに指定するセグメントの最大数に設定します。

- **ParallelLoadBufferSize** - DynamoDB ターゲットにデータをロードするために並列ロードスレッドが使用するバッファ内に保存するレコードの最大数を指定するには、このオプションを使用します。デフォルト値は 50 です。最大値は 1000 です。この設定は ParallelLoadThreads で使用します。ParallelLoadBufferSize は、複数のスレッドがある場合にのみ有効です。
- 個々のテーブルのテーブルマッピング設定 - table-settings ルールを使用して、並列ロードするソースから個々のテーブルを識別します。また、これらのルールを使用して、各テーブルの行をマルチスレッドロード用にセグメント化する方法を指定します。詳細については、「[テーブルとコレクション設定のルールとオペレーション](#)」を参照してください。

 Note

が移行タスクの DynamoDB パラメータ値 AWS DMS を設定すると、デフォルトの読み込みキャパシティユニット (RCU) パラメータ値は 200 に設定されます。

書き込みキャパシティユニット (WCU) のパラメータ値も設定されますが、その値は他のいくつかの設定によって異なります。

- WCU パラメータのデフォルト値は 200 です。
- ParallelLoadThreads タスク設定が 1 より大きい値に設定された場合 (デフォルトは 0)、WCU パラメータは ParallelLoadThreads 値の 200 倍に設定されます。
- 使用するリソースには、標準 AWS DMS 使用料が適用されます。

リレーショナルデータベースから DynamoDB テーブルへの移行

AWS DMS は、DynamoDB スカラーデータ型へのデータの移行をサポートしています。Oracle や MySQL などのリレーショナルデータベースから DynamoDB に移行する場合は、データを格納する方法を再編成が必要となる場合があります。

現在、AWS DMS は DynamoDB スカラータイプの属性への単一テーブルから単一テーブルへの再構築をサポートしています。リレーショナルデータベースのテーブルから DynamoDB にデータを移行する場合、テーブルからデータを取得し、DynamoDB のスカラーデータ型属性に形式を変更します。これらの属性は複数の列からデータを受け入れることができるため、列を属性に直接マッピングすることができます。

AWS DMS は、次の DynamoDB スカラーデータ型をサポートしています。

- String
- Number
- ブール値

Note

ソースからの NULL データは、ターゲットで無視されます。

のターゲットとして DynamoDB を使用するための前提条件 AWS Database Migration Service

のターゲットとして DynamoDB データベースの使用を開始する前に AWS DMS、必ず IAM ロールを作成してください。この IAM ロールでは AWS DMS、移行先の DynamoDB テーブルへのアクセスを が引き受けて許可する必要があります。アクセス許可の最小設定は、次の IAM ポリシーで示します。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
{
  "Sid": "",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "dms.amazonaws.com"
  },
  "Action": "sts:AssumeRole"
}
```

DynamoDB に移行する際使用するロールには、次のアクセス許可が必要です。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb>DeleteTable",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:UpdateItem"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:111122223333:table/name1",
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:111122223333:table/OtherName*",
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:111122223333:table/awsdms_apply_exceptions",
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:111122223333:table/awsdms_full_load_exceptions"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:ListTables"
      ]
    }
  ]
}
```



```
    ],  
    "Resource": "*"    
  }  
]  
}
```

のターゲットとして DynamoDB を使用する場合の制限 AWS Database Migration Service

ターゲットとして DynamoDB を使用する場合、以下の制限が適用されます：

- DynamoDB は、数値データ型の最大精度を 38 に制限します。文字列として高い精度のすべてのデータ型を保存します。オブジェクトマッピング機能を使用して、これを明示的に指定する必要があります。
- DynamoDB に Date データ型がないため、Date データ型を使用しているデータは、文字列に変換されます。
- DynamoDB はプライマリ キー属性の更新を許可しません。この制限は、ターゲットで不要なデータが発生する可能性があるため、変更データキャプチャ (CDC) で継続的なレプリケーションを使用する場合に重要です。オブジェクトのマッピング方法に応じて、プライマリキーを更新する CDC オペレーションは 2 つのうちのいずれかを実行できます。これは、更新されたプライマリキーおよび不完全なデータがある新しい項目を挿入できるか、あるいは失敗するかのいずれかです。
- AWS DMS は、複合以外のプライマリキーを持つテーブルのレプリケーションのみをサポートします。例外は、カスタムパーティションキーまたはソートキー、あるいはその両方があるターゲットテーブルにオブジェクトマッピングを指定する場合です。
- AWS DMS は、CLOB でない限り、LOB データをサポートしません。は、CLOB データをデータの移行時に DynamoDB 文字列 AWS DMS に変換します。
- ターゲットとして DynamoDB を使用する場合、例外適用制御テーブル (dmslogs.awsdms_apply_exceptions) のみがサポートされます。統制テーブルの詳細については、「[制御テーブルタスク設定](#)」をご参照ください。
- AWS DMS は、DynamoDB TargetTablePrepMode=TRUNCATE_BEFORE_LOAD のタスク設定をターゲットとしてサポートしていません。
- AWS DMS は、DynamoDB TaskRecoveryTableEnabled のタスク設定をターゲットとしてサポートしていません。
- BatchApply は DynamoDB エンドポイントではサポートされていません。

- AWS DMS は、名前が DynamoDB の予約語と一致する属性を移行できません。詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「[DynamoDB での予約語](#)」を参照してください。

DynamoDB にデータを移行するためのオブジェクトマッピングの使用

AWS DMS はテーブルマッピングルールを使用して、ソースからターゲット DynamoDB テーブルにデータをマッピングします。DynamoDB ターゲットにデータをマッピングするために、object-mapping と呼ばれるテーブルマッピングルールのタイプを使用します。オブジェクトマッピングにより、移行するデータの属性名とデータを定義できます。オブジェクトマッピングを使用するときは選択ルールが必要です。

DynamoDB には、パーティションのキーとオプションのソートキー以外に、プリセット構造はありません。複合以外のプライマリキーがある場合、はそれ AWS DMS を使用します。複合プライマリキーがある場合、またはソートキーを使用する必要がある場合は、ターゲット DynamoDB テーブルでそれらのキーと他の属性を定義します。

オブジェクトマッピングルールを作成するには、rule-type を object-mapping として指定します。このルールが、使用したいオブジェクトマッピングのタイプを指定します。

ルールの構造は次のとおりです。

```
{ "rules": [
  {
    "rule-type": "object-mapping",
    "rule-id": "<id>",
    "rule-name": "<name>",
    "rule-action": "<valid object-mapping rule action>",
    "object-locator": {
      "schema-name": "<case-sensitive schema name>",
      "table-name": ""
    },
    "target-table-name": "<table_name>"
  }
]
```

AWS DMS は現在、rule-action パラメータの唯一の有効な値 map-record-to-document として map-record-to-record とをサポートしています。これらの値は、exclude-columns 属性リ

ストの一部として除外されていないレコードに対してデフォルトで AWS DMS 何を行うかを指定します。これらの値は、どのような方法でも属性マッピングに影響しません。

- リレーショナルデータベースから DynamoDB に移行するときに map-record-to-record を使用できます。DynamoDB のパーティションキーとしてリレーショナルデータベースからプライマリキーを使用し、ソースデータベース内の各列の属性を作成します。を使用する場合 map-record-to-record、exclude-columns 属性リストにリストされていないソーステーブルの任意の列に対して、はターゲット DynamoDB インスタンスで対応する属性 AWS DMS を作成します。これは、そのソース列が属性マッピングで使用されているかどうかにかかわらず作成されます。
- map-record-to-document を使用して、ターゲットの 1 つのフラット DynamoDB マップに "_doc." 属性名でソース列を配置します。を使用する場合 map-record-to-document、はデータをソース上の単一のフラットな DynamoDB マップ属性 AWS DMS に配置します。この属性は "_doc." と呼ばれます。この配置は、exclude-columns 属性リストに含まれていないソーステーブル内のすべての列に適用されます。

rule-action パラメータの map-record-to-record と map-record-to-document の違いを理解する 1 つの方法は、この 2 つのパラメータの動作を確認することです。この例では、次の構造とデータを含むリレーショナルデータベースのテーブルから始めると想定してください。

FirstName	LastName	NickName	WorkAddress	WorkPhone	HomeAddress	HomePhone	income
Daniel	Sheridan	Dan	101 Main St Cambridge, MA	800-867-5309	100 Secret St, Unknownville, MA	123-456-7890	12345678

この情報を DynamoDB に移行するには、データを DynamoDB テーブルにマッピングするルールを作成します。パラメータにリストされている exclude-columns 列を書き留めてください。これらの列はターゲットに直接マッピングされていません。その代わりに、データを組み合わせて新しい項目を作成するために、属性マッピングが使用されています。たとえば、FirstName と LastName を組み合わせると DynamoDB ターゲット上の CustomerName になります。NickName と income は除外されていません。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "test",
```

```

        "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include"
},
{
    "rule-type": "object-mapping",
    "rule-id": "2",
    "rule-name": "TransformToDDB",
    "rule-action": "map-record-to-record",
    "object-locator": {
        "schema-name": "test",
        "table-name": "customer"
    },
    "target-table-name": "customer_t",
    "mapping-parameters": {
        "partition-key-name": "CustomerName",
        "exclude-columns": [
            "FirstName",
            "LastName",
            "HomeAddress",
            "HomePhone",
            "WorkAddress",
            "WorkPhone"
        ],
        "attribute-mappings": [
            {
                "target-attribute-name": "CustomerName",
                "attribute-type": "scalar",
                "attribute-sub-type": "string",
                "value": "${FirstName},${LastName}"
            },
            {
                "target-attribute-name": "ContactDetails",
                "attribute-type": "document",
                "attribute-sub-type": "dynamodb-map",
                "value": {
                    "M": {
                        "Home": {
                            "M": {
                                "Address": {
                                    "S": "${HomeAddress}"
                                },
                                "Phone": {
                                    "S": "${HomePhone}"
                                }
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        ]
    }
}

```

```

    }
  },
  "Work": {
    "M": {
      "Address": {
        "S": "${WorkAddress}"
      },
      "Phone": {
        "S": "${WorkPhone}"
      }
    }
  }
}
]
}
]
}

```


rule-action パラメータ map-record-to-recordを使用することで、NickName および income のデータは、DynamoDB ターゲットで同じ名前の項目にマッピングされます。

```

▼ Item {4}
  CustomerName String : Daniel, Sheridan
  ▼ ContactDetails Map {2}
    ▼ Home Map {2}
      Address String : 100 Secret St, Unknownville, MA
      Phone String : 123-456-7890
    ▼ Work Map {2}
      Address String : 101 Main St Cambridge, MA
      Phone String : 800-867-5309
      NickName String : Dan
      income Number : 12345678

```

ただし、同じルールを使用しますが rule-action パラメータを map-record-to-document に変更するとします。この場合、exclude-columns パラメータ、NickName および income にリストされない列は、 doc 項目にマッピングされます。



オブジェクトマッピングでのカスタム条件式の使用

DynamoDB テーブルに書き込み中のデータを操作するための条件式と呼ばれる DynamoDB の機能を使用することができます。DynamoDB の条件式の詳細については、「[条件式](#)」をご参照ください。

条件式のメンバーは次から構成されます。

- 式 (必須)
- 式の属性値 (必須)。属性値の DynamoDB json 構造を指定します。これは、実行時まで不明な DynamoDB の値と属性を比較するのに役立ちます。式の属性値は、実際の値のプレースホルダーとして定義できます。
- 式の属性名 (必須)。この値を使用すると、DynamoDB の予約語や特殊文字を含む属性名などとの競合が発生する可能性を回避できます。
- 条件式をいつ使用するかを選ぶオプション (オプション) デフォルトは `apply-during-cdc = false` および `apply-during-full-load = true`

ルールの構造は次のとおりです。

```
"target-table-name": "customer_t",
  "mapping-parameters": {
    "partition-key-name": "CustomerName",
    "condition-expression": {
```

```

    "expression": "<conditional expression>",
    "expression-attribute-values": [
      {
        "name": "<attribute name>",
        "value": <attribute value>
      }
    ],
    "apply-during-cdc": <optional Boolean value>,
    "apply-during-full-load": <optional Boolean value>
  }

```

次のサンプルは、条件式に使用されるセクションを主に示しています。

```

{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "object-mapping",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "TransformToDDB",
      "rule-action": "map-record-to-record",
      "object-locator": {
        "schema-name": "test",
        "table-name": "customer",
      },
    },
    "target-table-name": "customer_t",
    "mapping-parameters": {
      "partition-key-name": "CustomerName",
      "condition-expression": {
        "expression": "attribute_not_exists(version) or version <= :record_version",
        "expression-attribute-values": [
          {
            "name": ":record_version",
            "value": {"N": "${version}"}
          }
        ],
      },
      "apply-during-cdc": true,
      "apply-during-full-load": true
    },
    "attribute-mappings": [
      {
        "target-attribute-name": "CustomerName",
        "attribute-type": "scalar",
        "attribute-sub-type": "string",
        "value": "${FirstName},${LastName}"
      }
    ]
  }
}

```

Object mapping section defines name, rule-action, and object locator information

Condition expression

Options

オブジェクトマッピングで属性マッピングを使用する

属性マッピングでは、ターゲット上のデータを再編成するために、ソース列名を使用してテンプレート文字列を指定することができます。ユーザーがテンプレートで指定する場合を除き、書式設定は行われません。

次の例は、ソースデータベースの構造と、DynamoDB ターゲットの必要とされる構造を示します。最初に示すのは、ソースの構造で、この場合は Oracle データベースです。次に DynamoDB 内のデータの必要とされる構造を示します。この例では最後に、必要なターゲット構造を作成するのに使用される JSON を示します。

Oracle データの構造は次のとおりです。

First	Last	Street	Home/SS	HomeF	WorkAddress	Work	DateOfBirth
プラ				該当なし			
イマ							
リキー							
Ran	Mar	5	221B Baker Street	1234567890	31 Spooner Street, Quahog	9876543210	02/29/1988

DynamoDB データの構造は次のとおりです。

CustomerName	StoreId	ContactDetails	DateOfBirth
パー ティ ショ ン キー	ソー トキー	該当なし	
Randy sh	5	{ "Name": "Randy", "Home": { "Address": "221B Baker Street", "Phone": 1234567890 }, "Work": {	02/29/1988

CustomerName	StoreId	ContactDetails	DateOfBirth
		"Address": "31 Spooner Street, Quahog", "Phone": 9876541230 }	

次の JSON は、DynamoDB 構造を達成するために使用されるオブジェクトマッピングと列マッピングを示します。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "test",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "object-mapping",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "TransformToDDB",
      "rule-action": "map-record-to-record",
      "object-locator": {
        "schema-name": "test",
        "table-name": "customer"
      },
      "target-table-name": "customer_t",
      "mapping-parameters": {
        "partition-key-name": "CustomerName",
        "sort-key-name": "StoreId",
        "exclude-columns": [
          "FirstName",
          "LastName",
          "HomeAddress",
```

```

        "HomePhone",
        "WorkAddress",
        "WorkPhone"
    ],
    "attribute-mappings": [
        {
            "target-attribute-name": "CustomerName",
            "attribute-type": "scalar",
            "attribute-sub-type": "string",
            "value": "${FirstName},${LastName}"
        },
        {
            "target-attribute-name": "StoreId",
            "attribute-type": "scalar",
            "attribute-sub-type": "string",
            "value": "${StoreId}"
        },
        {
            "target-attribute-name": "ContactDetails",
            "attribute-type": "scalar",
            "attribute-sub-type": "string",
            "value": "{\"Name\": \"${FirstName}\", \"Home\": {\"Address\": \"${HomeAddress}\", \"Phone\": \"${HomePhone}\"}, \"Work\": {\"Address\": \"${WorkAddress}\", \"Phone\": \"${WorkPhone}\"}}\""
        }
    ]
}

```

列マッピングを使用するもう 1 つの方法は、ドキュメントタイプとして DynamoDB 形式を使用することです。次のコード例では、attribute-sub-type として dynamodb map を属性マッピングに使用します。

```

{
    "rules": [
        {
            "rule-type": "selection",
            "rule-id": "1",
            "rule-name": "1",

```

```
    "object-locator": {
      "schema-name": "test",
      "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include"
  },
  {
    "rule-type": "object-mapping",
    "rule-id": "2",
    "rule-name": "TransformToDDB",
    "rule-action": "map-record-to-record",
    "object-locator": {
      "schema-name": "test",
      "table-name": "customer"
    },
    "target-table-name": "customer_t",
    "mapping-parameters": {
      "partition-key-name": "CustomerName",
      "sort-key-name": "StoreId",
      "exclude-columns": [
        "FirstName",
        "LastName",
        "HomeAddress",
        "HomePhone",
        "WorkAddress",
        "WorkPhone"
      ],
      "attribute-mappings": [
        {
          "target-attribute-name": "CustomerName",
          "attribute-type": "scalar",
          "attribute-sub-type": "string",
          "value": "${FirstName},${LastName}"
        },
        {
          "target-attribute-name": "StoreId",
          "attribute-type": "scalar",
          "attribute-sub-type": "string",
          "value": "${StoreId}"
        },
        {
          "target-attribute-name": "ContactDetails",
          "attribute-type": "document",
          "attribute-sub-type": "dynamodb-map",
```

```

        "value": {
            "M": {
                "Name": {
                    "S": "${FirstName}"
                },
                "Home": {
                    "M": {
                        "Address": {
                            "S": "${HomeAddress}"
                        },
                        "Phone": {
                            "S": "${HomePhone}"
                        }
                    }
                },
                "Work": {
                    "M": {
                        "Address": {
                            "S": "${WorkAddress}"
                        },
                        "Phone": {
                            "S": "${WorkPhone}"
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

次の例のように、dynamodb-map の代わりに dynamodb-list を属性マッピングの属性サブタイプとして使用することもできます。

```

{
  "target-attribute-name": "ContactDetailsList",
  "attribute-type": "document",
  "attribute-sub-type": "dynamodb-list",

```

```

"value": {
  "L": [
    {
      "N": "${FirstName}"
    },
    {
      "N": "${HomeAddress}"
    },
    {
      "N": "${HomePhone}"
    },
    {
      "N": "${WorkAddress}"
    },
    {
      "N": "${WorkPhone}"
    }
  ]
}
}

```

例1: オブジェクトマッピングで属性マッピングを使用する

次の例は、2 つの MySQL データベーステーブル nfl_data と sport_team のデータを、NFLTeams と SportTeams という 2 つの DynamoDB テーブルへ移行します。テーブルの構造、および MySQL データベーステーブルから DynamoDB テーブルへデータをマップするために使用される JSON は、次のとおりです。

MySQL データベース nfl_data の構造は次のとおりです。

```
mysql> desc nfl_data;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Position	varchar(5)	YES		NULL	
player_number	smallint(6)	YES		NULL	
Name	varchar(40)	YES		NULL	
status	varchar(10)	YES		NULL	
stat1	varchar(10)	YES		NULL	
stat1_val	varchar(10)	YES		NULL	
stat2	varchar(10)	YES		NULL	

stat2_val	varchar(10)	YES		NULL		
stat3	varchar(10)	YES		NULL		
stat3_val	varchar(10)	YES		NULL		
stat4	varchar(10)	YES		NULL		
stat4_val	varchar(10)	YES		NULL		
team	varchar(10)	YES		NULL		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

MySQL データベーステーブル `sport_team` の構造は次のとおりです。

```
mysql> desc sport_team;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	mediumint(9)	NO	PRI	NULL	auto_increment
name	varchar(30)	NO		NULL	
abbreviated_name	varchar(10)	YES		NULL	
home_field_id	smallint(6)	YES	MUL	NULL	
sport_type_name	varchar(15)	NO	MUL	NULL	
sport_league_short_name	varchar(10)	NO		NULL	
sport_division_short_name	varchar(10)	YES		NULL	

2 つのテーブルを 2 つの DynamoDB テーブルにマッピングするために使用されるテーブルマッピングルールは次のとおりです。

```
{
  "rules":[
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "dms_sample",
        "table-name": "nfl_data"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "selection",
```

```

    "rule-id": "2",
    "rule-name": "2",
    "object-locator": {
      "schema-name": "dms_sample",
      "table-name": "sport_team"
    },
    "rule-action": "include"
  },
  {
    "rule-type": "object-mapping",
    "rule-id": "3",
    "rule-name": "MapNFLData",
    "rule-action": "map-record-to-record",
    "object-locator": {
      "schema-name": "dms_sample",
      "table-name": "nfl_data"
    },
    "target-table-name": "NFLTeams",
    "mapping-parameters": {
      "partition-key-name": "Team",
      "sort-key-name": "PlayerName",
      "exclude-columns": [
        "player_number", "team", "name"
      ],
      "attribute-mappings": [
        {
          "target-attribute-name": "Team",
          "attribute-type": "scalar",
          "attribute-sub-type": "string",
          "value": "${team}"
        },
        {
          "target-attribute-name": "PlayerName",
          "attribute-type": "scalar",
          "attribute-sub-type": "string",
          "value": "${name}"
        },
        {
          "target-attribute-name": "PlayerInfo",
          "attribute-type": "scalar",
          "attribute-sub-type": "string",
          "value": "{\"Number\": \"${player_number}\", \"Position\": \"${Position}\",
          \"Status\": \"${status}\", \"Stats\": {\"Stat1\": \"${stat1}:${stat1_val}\", \"Stat2\":
          \"${stat2}:${stat2_val}\", \"Stat3\": \"${stat3}:${

```

```

stat3_val}\",\"Stat4\": \"${stat4}:${stat4_val}\"
    }
  ]
}
},
{
  "rule-type":"object-mapping",
  "rule-id":"4",
  "rule-name":"MapSportTeam",
  "rule-action":"map-record-to-record",
  "object-locator":{
    "schema-name":"dms_sample",
    "table-name":"sport_team"
  },
  "target-table-name":"SportTeams",
  "mapping-parameters":{
    "partition-key-name":"TeamName",
    "exclude-columns": [
      "name", "id"
    ],
    "attribute-mappings":[
      {
        "target-attribute-name":"TeamName",
        "attribute-type":"scalar",
        "attribute-sub-type":"string",
        "value":"${name}"
      },
      {
        "target-attribute-name":"TeamInfo",
        "attribute-type":"scalar",
        "attribute-sub-type":"string",
        "value":"{\"League\": \"${sport_league_short_name}\",\"Division\":
\"${sport_division_short_name}\"}
      }
    ]
  }
}
]
}
}

```

NFLTeams DynamoDB テーブルの出力例は次のとおりです。


```

    "PlayerInfo": "{\\"Number\\": \\"6\\",\\"Position\\": \\"P\\",\\"Status\\": \\"ACT\\",\\"Stats\\":
    {\\"Stat1\\": \\"PUNTS:73\\",\\"Stat2\\": \\"AVG:46\\",\\"Stat3\\": \\"LNG:67\\",\\"Stat4\\": \\"IN
    20:31\\"}}",
    "PlayerName": "Allen, Ryan",
    "Position": "P",
    "stat1": "PUNTS",
    "stat1_val": "73",
    "stat2": "AVG",
    "stat2_val": "46",
    "stat3": "LNG",
    "stat3_val": "67",
    "stat4": "IN 20",
    "stat4_val": "31",
    "status": "ACT",
    "Team": "NE"
  }

```

SportsTeams DynamoDB テーブルの出力例は次のとおりです。

```

{
  "abbreviated_name": "IND",
  "home_field_id": 53,
  "sport_division_short_name": "AFC South",
  "sport_league_short_name": "NFL",
  "sport_type_name": "football",
  "TeamInfo": "{\\"League\\": \\"NFL\\",\\"Division\\": \\"AFC South\\"}",
  "TeamName": "Indianapolis Colts"
}

```

DynamoDB のターゲットデータ型

の DynamoDB エンドポイントは、ほとんどの DynamoDB データ型 AWS DMS をサポートしています。次の表は、の使用時にサポートされる Amazon AWS DMS ターゲットデータ型 AWS DMS と AWS DMS 、データ型からのデフォルトのマッピングを示しています。

AWS DMS データ型の詳細については、「」を参照してください [AWS Database Migration Service のデータ型](#)。

が異種データベースからデータを AWS DMS 移行する場合、ソースデータベースのデータ型をデータ型と呼ばれる中間 AWS DMS データ型にマッピングします。その後、中間データ型をターゲットデータ型にマッピングします。次の表は、DynamoDB の各 AWS DMS データ型とマッピングされるデータ型を示しています。

AWS DMS データ型	DynamoDB データ型
String	String
WString	String
ブール値	ブール値
日付	String
DateTime	String
INT1	Number
INT2	Number
INT4	Number
INT8	Number
数値	Number
Real4	Number
Real8	Number
UINT1	Number
UINT2	Number
UINT4	Number
UINT8	Number
CLOB	String

のターゲットとしての Amazon Kinesis Data Streams の使用 AWS Database Migration Service

を使用して AWS DMS、Amazon Kinesis データストリームにデータを移行できます。Amazon Kinesis Data Streams サービスは、Amazon Kinesis Data Streams サービスの一部です。データレコードの大量のストリームをリアルタイムで収集し、処理するには、Kinesis データストリームを使用します。

Kinesis データストリームはシャードで構成されています。シャードは、ストリーム内のデータレコードの一意に識別されたシーケンスです。Amazon Kinesis Data Streams におけるシャードの詳細については、Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイドの「[シャード](#)」をご参照ください。

AWS Database Migration Service は、JSON を使用してレコードを Kinesis データストリームに発行します。変換時に、AWS DMS はソースデータベースから各レコードを JSON 形式または JSON_UNFORMATTED メッセージ形式の属性と値のペアにシリアル化します。JSON_UNFORMATTED メッセージ形式は、改行区切り文字を含む単一行の JSON 文字列です。これにより、Amazon Data Firehose は Amazon S3 の宛先に Kinesis データを配信し、Amazon Athena を含むさまざまなクエリ エンジンを使用してクエリを実行できます。

サポートされている任意のデータソースから、ターゲットストリームにデータを移行するために、オブジェクトのマッピングを使用します。オブジェクトマッピングを使用して、ストリームにデータレコードを構築する方法を決定します。データをそのシャードにグループ化するために Kinesis Data Streams で使用する、各テーブルのパーティション キーも定義します。

AWS DMS は、いくつかの Kinesis Data Streams パラメータ値も設定します。テーブル作成のコストは、データの量および移行するテーブルの数によって異なります。

Note

AWS DMS コンソールまたは API の SSL モードオプションは、一部のデータストリーミングや Kinesis や DynamoDB などの NoSQL サービスには適用されません。これらはデフォルトで安全であるため、SSL モードの設定が none (SSL Mode=None) と等しい AWS DMS ことを示しています。SSL を使用するために、エンドポイントに追加の設定は必要ありません。例えば、Kinesis をターゲット エンドポイントとして使用する場合、デフォルトでセキュリティで保護されます。Kinesis へのすべての API コールは SSL を使用するため、AWS DMS エンドポイントに追加の SSL オプションは必要ありません。AWS DMS が Kinesis Data Stream への接続時にデフォルトで使用する HTTPS プロトコルを使用して、SSL エンドポイント経由で安全にデータを保存して取得できます。

Kinesis Data Streams エンドポイント設定

Kinesis Data Streams ターゲットエンドポイントを使用する場合、AWS DMS API の `KinesisSettings` オプションを使用してトランザクションとコントロールの詳細を取得できます。

接続は、次のいずれかの方法で設定できます。

- AWS DMS コンソールで、エンドポイント設定を使用します。
- CLI では、[CreateEndpoint](#) コマンド の `kinesis-settings` オプションを使用します。

CLI で、次の `kinesis-settings` オプションのリクエストパラメータを使用します。

Note

AWS DMS バージョン 3.4.1 以降では、`IncludeNullAndEmpty` エンドポイント設定に対応しています。ただし、Kinesis Data Streams ターゲットのその他のエンドポイント設定はサポートされています AWS DMS。

- `MessageFormat` - エンドポイントで作成されたレコードの出力形式。メッセージ形式は JSON (デフォルト) または JSON_UNFORMATTED (タブなし 1 行) です。
- `IncludeControlDetails` - Kinesis メッセージ出力に、テーブル定義、列定義、テーブル、列の変更の詳細な制御情報を表示します。デフォルトは `false` です。
- `IncludeNullAndEmpty` — ターゲットに NULL 列と空の列を含めます。デフォルトは `false` です。
- `IncludePartitionValue` - パーティションタイプが `schema-table-type` でない限り、Kinesis メッセージ出力内のパーティション値を表示します。デフォルトは `false` です。
- `IncludeTableAlterOperations` - `rename-table`、`drop-table`、`add-column`、`drop-column`、`rename-column` など、制御データのテーブルを変更するデータ定義言語 (DDL) オペレーションが含まれます。デフォルトは `false` です。
- `IncludeTransactionDetails` - ソースデータベースからの詳細のトランザクション情報を提供します。この情報には、コミットタイムスタンプ、ログの位置、`transaction_id`、`previous_transaction_id`、および `transaction_record_id` (トランザクション内のレコードオフセット) の値が含まれます。デフォルトは `false` です。
- `PartitionIncludeSchemaTable` - パーティションタイプが `primary-key-type` の場合、スキーマとテーブル名をパーティション値にプレフィックスします。これにより、Kinesis シャード

間のデータ分散が増加します。例えば、SysBench スキーマに数千のテーブルがあり、各テーブルのプライマリ キーの範囲が制限されているとします。この場合、同じプライマリキーが数千のテーブルから同じシャードに送信され、スロットリングが発生します。デフォルトは false です。

- `UseLargeIntegerValue` - AWS DMS バージョン 3.5.4 で利用可能な倍精度のインスタンスをキャストする代わりに、最大 18 桁の整数を使用します。デフォルトは False です。

次の例で、AWS CLIを使用して発行された例 `create-endpoint` コマンドを使用中の `kinesis-settings` オプションを示します。

```
aws dms \  
  create-endpoint \  
    --region <aws-region> \  
    --endpoint-identifier <user-endpoint-identifier> \  
    --endpoint-type target \  
    --engine-name kinesis \  
    --kinesis-settings ServiceAccessRoleArn=arn:aws:iam::<account-id>:role/<kinesis-  
role-name>,StreamArn=arn:aws:kinesis:<aws-region>:<account-id>:stream/<stream-  
name>,MessageFormat=json-unformatted,  
IncludeControlDetails=true,IncludeTransactionDetails=true,IncludePartitionValue=true,PartitionI  
IncludeTableAlterOperations=true
```

マルチスレッド全ロードタスク設定

転送速度を上げるために、は Kinesis Data Streams ターゲットインスタンスへのマルチスレッド全ロード AWS DMS をサポートします。DMS では、このマルチスレッドでのタスク設定を、以下でサポートします。

- `MaxFullLoadSubTasks` - 並列ロードするソーステーブルの最大数を指定するにはこのオプションを使用します。DMS は、専用のサブタスクを使用して、対応する Kinesis ターゲットテーブルに各テーブルをロードします。デフォルトは 8、最大値は 49 です。
- `ParallelLoadThreads` - このオプションを使用して、AWS DMS が各テーブルを Kinesis ターゲットテーブルにロードするために使用するスレッドの数を指定します。Kinesis Data Streams ターゲットの最大値は 32 です。この上限を増やすよう依頼できます。
- `ParallelLoadBufferSize` - Kinesis ターゲットにデータをロードするために並列ロードスレッドが使用する、バッファ内に保存するレコードの最大数を指定するには、このオプションを使用します。デフォルト値は 50 です。最大値は 1000 です。この設定は `ParallelLoadThreads` で使用します。`ParallelLoadBufferSize` は、複数のスレッドがある場合にのみ有効です。

- `ParallelLoadQueuesPerThread` - このオプションを使用して、各同時スレッドがキューからデータレコードを取り出し、ターゲットのバッチロードを生成するためにアクセスするキューの数を指定します。デフォルトは 1 です。ただし、さまざまなペイロードサイズの Kinesis ターゲットの場合、有効な範囲は 1 スレッドあたり 5 ~ 512 キューです。

マルチスレッド CDC ロードタスクの設定

タスク設定を使用して `PutRecords` API コールの動作を変更するなど、Kinesis などのリアルタイム データストリーミング ターゲット エンドポイントの変更データキャプチャ (CDC) のパフォーマンスを向上させることができます。これを行うには、`ParallelApply*` タスク設定を使用して、同時スレッドの数、スレッドあたりのキュー数、バッファに格納するレコード数を指定します。例えば、CDC ロードを実行し、128 本のスレッドを並列に適用するとします。また、スレッドあたり 64 個のキューにアクセスして、バッファあたり 50 個のレコードを保存する必要があります。

CDC パフォーマンスを向上させるために、は次のタスク設定 AWS DMS をサポートしています。

- `ParallelApplyThreads` - CDC ロード中に AWS DMS がデータレコードを Kinesis ターゲット エンドポイントにプッシュするために使用する同時スレッドの数を指定します。デフォルト値は 0 で、最大値は 32 です。
- `ParallelApplyBufferSize` - CDC ロード中に同時スレッドが Kinesis ターゲット エンドポイントにプッシュする場合に、各バッファキューに保存するレコードの最大数を指定します。デフォルト値は 100 で、最大値は 1,000 です。このオプションは、`ParallelApplyThreads` で複数のスレッドを指定する場合に使用します。
- `ParallelApplyQueuesPerThread` - 各スレッドがキューからデータレコードを取り出し、CDC 中に Kinesis エンドポイントのバッチロードを生成するためにアクセスするキューの数を指定します。デフォルト値は 1、最大値は 512 です。

`ParallelApply*` タスク設定を使用する場合、`partition-key-type` のデフォルトは `schema-name.table-name` ではなくテーブルの `primary-key` です。

前イメージを使用した Kinesis データストリームの CDC 行の元の値のターゲットとしての表示

Kinesis のようなデータストリーミングターゲットに CDC 更新を書き込む場合、更新によって変更される前に、ソースデータベースの行の元の値を表示できます。これを可能にするために、はソースデータベースエンジンによって提供されたデータに基づいて、更新イベントの前のイメージ AWS DMS を入力します。

ソースデータベースエンジンによって、前イメージに対してさまざまな量の情報が提供されます。

- Oracle では、列が変更された場合にのみ列の更新が提供されます。
- PostgreSQL は、プライマリキーの一部である列のデータ (変更されたかどうか) のみを提供します。すべての列に (変更の有無を問わず) データを提供するには、REPLICA_IDENTITY を DEFAULT でなく FULL に設定する必要があります。各テーブルを REPLICA_IDENTITY に設定する際は、慎重に行うべきであることに注意します。REPLICA_IDENTITY を FULL に設定すると、すべての列値がログ先行書き込み (WAL) に継続的に書き込まれます。これにより、頻繁に更新されるテーブルではパフォーマンスやリソースの問題が発生する可能性があります。
- MySQL は通常、BLOB および CLOB データ型を除くすべての列のデータを (変更の有無を問わず) 提供します。

前イメージを有効にして、ソースデータベースから元の値を AWS DMS 出力に追加するには、BeforeImageSettings タスク設定または add-before-image-columns パラメータを使用します。このパラメータは、列変換ルールを適用します。

BeforeImageSettings は、次に示すように、ソースデータベースシステムから収集された値を使用して、すべての更新オペレーションに新しい JSON 属性を追加します。

```
"BeforeImageSettings": {
  "EnableBeforeImage": boolean,
  "FieldName": string,
  "ColumnFilter": pk-only (default) / non-lob / all (but only one)
}
```

Note

全ロードと CDC BeforeImageSettings AWS DMS タスク (既存のデータを移行して進行中の変更をレプリケートする) などの CDC コンポーネントを含むタスク、または CDC のみのタスク (データ変更のみをレプリケートする) にのみ適用されます。全ロードのタスクには BeforeImageSettings を適用しないでください。

BeforeImageSettings オプションには、次の項目が適用されます。

- `EnableBeforeImage` オプションを `true` に設定して、前イメージを有効にします。デフォルトは `false` です。
- `FieldName` オプションを使用して、新しい JSON 属性に名前を割り当てます。`EnableBeforeImage` が `true` の場合、`FieldName` は必須であり、空にすることはできません。
- `ColumnFilter` オプションは、前イメージを使用して追加する列を指定します。テーブルのプライマリキーの一部である列だけを追加するには、デフォルト値 `pk-only` を使用します。前イメージ値を持つ列を追加するには、`all` を使用します。変更前イメージには、CLOB や BLOB などの LOB データ型の列が含まれていないことに注意します。

```
"BeforeImageSettings": {
  "EnableBeforeImage": true,
  "FieldName": "before-image",
  "ColumnFilter": "pk-only"
}
```

Note

Amazon S3 ターゲットは `BeforeImageSettings` をサポートしていません。S3 ターゲットの場合、CDC 中に前イメージを実行するには `add-before-image-columns` 変換ルールのみを使用します。

前イメージ変換ルールの使用

タスク設定の代わりに、列変換ルールを適用する `add-before-image-columns` パラメータを使用できます。このパラメータを使用すると、Kinesis のようなデータストリーミングターゲットで CDC 中に前イメージを有効にできます。

変換ルールで `add-before-image-columns` を使用すると、前イメージの結果のよりきめ細かい制御を適用することができます。変換ルールを使用すると、オブジェクトロケータを使用し、ルールに選択したテーブルを制御できます。また、変換ルールを連結することもできます。これにより、テーブルごとに異なるルールを適用できます。その後、他のルールを使用して生成された列を操作できます。

Note

同じタスク内で、add-before-image-columns パラメータと同時に BeforeImageSettings タスク設定を使用しないでください。代わりに、1 つのタスクにこのパラメータとこの設定のいずれかを使用し、両方を使用しないでください。

列の add-before-image-columns パラメータを持つ transformation ルールタイプは、before-image-def セクションを提供する必要があります。例を以下に示します。

```
{
  "rule-type": "transformation",
  ...
  "rule-target": "column",
  "rule-action": "add-before-image-columns",
  "before-image-def": {
    "column-filter": one-of (pk-only / non-lob / all),
    "column-prefix": string,
    "column-suffix": string,
  }
}
```

column-prefix の値は列名の前に付加され、column-prefix のデフォルト値は BI_ です。column-suffix の値は列名に追加され、デフォルトは空です。column-prefix と column-suffix の両方を空の文字列に設定しないでください。

column-filter の値を 1 つ選択します。テーブルのプライマリキーの一部である列だけを追加するには、pk-only を選択します。LOB タイプではない列のみを追加するように non-lob を選択します。または、前イメージの値を持つ任意の列を追加するように all を選択します。

前イメージ変換前ルールの例

次の例の変換ルールは、ターゲットに BI_emp_no という新しい列を追加します。したがって、UPDATE employees SET emp_no = 3 WHERE emp_no = 1; のようなステートメントは、BI_emp_no フィールドに 1 を設定します。CDC 更新を Amazon S3 ターゲットに書き込むと、更新された元の行は BI_emp_no 列からわかります。

```
{
  "rules": [
```

```
{
  "rule-type": "selection",
  "rule-id": "1",
  "rule-name": "1",
  "object-locator": {
    "schema-name": "%",
    "table-name": "%"
  },
  "rule-action": "include"
},
{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "2",
  "rule-name": "2",
  "rule-target": "column",
  "object-locator": {
    "schema-name": "%",
    "table-name": "employees"
  },
  "rule-action": "add-before-image-columns",
  "before-image-def": {
    "column-prefix": "BI_",
    "column-suffix": "",
    "column-filter": "pk-only"
  }
}
]
```

add-before-image-columns ルールアクションの使用方法については、「[変換ルールおよび変換アクション](#)」をご参照ください。

のターゲットとして Kinesis データストリームを使用するための前提条件 AWS Database Migration Service

のターゲットとして Kinesis データストリームを使用するための IAM ロール AWS Database Migration Service

Kinesis データストリームを のターゲットとして設定する前に AWS DMS、必ず IAM ロールを作成してください。このロールでは AWS DMS、移行先の Kinesis データストリームへのアクセスを が引き受けて許可する必要があります。アクセス許可の最小設定は、次の IAM ポリシーで示します。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "1",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "dms.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Kinesis データストリームに移行する際に使用するロールには、次のアクセス許可が必要です。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

のターゲットとしての Kinesis データストリームへのアクセス AWS Database Migration Service

AWS DMS バージョン 3.4.7 以降では、Kinesis エンドポイントに接続するには、次のいずれかを実行する必要があります。

- VPC エンドポイントを使用するように DMS を設定します。VPC エンドポイントを使用するように DMS を設定する方法については、「[の VPC エンドポイントの設定 AWS DMS](#)」を参照してください。
- パブリックルートを使用するように DMS を設定します。つまり、レプリケーションインスタンスをパブリックにします。パブリックレプリケーションインスタンスの詳細については、「[パブリックおよびプライベートレプリケーション インスタンス](#)」を参照してください。

のターゲットとして Kinesis Data Streams を使用する場合の制限 AWS Database Migration Service

ターゲットとして Kinesis Data Streams を使用する場合、以下の制限が適用されます。

- AWS DMS は、トランザクションに関係なく、各更新を特定の Kinesis データストリーム内の 1 つのデータレコードとしてソースデータベース内の 1 つのレコードに発行します。ただし、KinesisSettings API の関連パラメータを使用して、各データレコードのトランザクションの詳細を含めることができます。
- 完全 LOB モードはサポートされていません。
- サポートされる最大 LOB サイズは 1 MB です。
- Kinesis Data Streamsは、重複排除をサポートしていません。ストリームからデータを消費するアプリケーションは、重複したレコードを処理する必要があります。詳細については、Amazon Kinesis Data Streams デベロPPERガイドの「[重複レコードの処理](#)」をご参照ください。
- AWS DMS では、パーティションキーに次の 4 つのフォームがサポートされています。
 - SchemaName.TableName: スキーマとテーブル名の組み合わせ。
 - \${AttributeName}: JSON のいずれかのフィールドの値、またはソースデータベースのテーブルのプライマリキー。
 - transaction-id: CDC トランザクション ID。同じトランザクション内のすべてのレコードは、同じパーティションに移動します。
 - constant: テーブルやデータに関係なく、すべてのレコードの固定リテラル値。すべてのレコードは同じパーティションキー値「定数」に送信され、すべてのテーブルで厳密なグローバル順序が提供されます。

```
{
  "rule-type": "object-mapping",
  "rule-id": "2",
  "rule-name": "PartitionKeyTypeExample",
  "rule-action": "map-record-to-document",
  "object-locator": {
    "schema-name": "onprem",
    "table-name": "it_system"
  },
  "mapping-parameters": {
    "partition-key-type": "transaction-id | constant | attribute-name | schema-
table"
  }
}
```

- Kinesis Data Streams 内の保管中のデータの暗号化の詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「[Kinesis Data Streams でのデータ保護](#)」をご参照ください。
- IncludeTransactionDetails エンドポイント設定は、ソースエンドポイントが Oracle、SQL Server、PostgreSQL、または MySQL の場合にのみサポートされます。他のソースエンドポイントタイプでは、トランザクションの詳細は含まれません。
- BatchApply は Kinesis エンドポイントではサポートされていません。Kinesis ターゲットにバッチ適用を使用 (例えば、BatchApplyEnabled ターゲットメタデータタスク設定) すると、タスク失敗やデータ損失が発生する可能性があります。Kinesis をターゲットエンドポイントとして使用する場合、BatchApply を有効にしないでください。
- Kinesis ターゲットは、レプリケーションインスタンスと同じ AWS AWS リージョン アカウントの Kinesis データストリームでのみサポートされます。
- MySQL ソースから移行する場合、BeforeImage データには CLOB データ型と BLOB データ型は含まれません。詳細については、「[前イメージを使用した Kinesis データストリームの CDC 行の元の値のターゲットとしての表示](#)」を参照してください。
- AWS DMS は、16 桁を超える BigInt データ型の値の移行をサポートしていません。この制限を回避するには、次の変換ルールを使用して BigInt 列を文字列に変換できます。変換ルールの詳細については、「[変換ルールおよび変換アクション](#)」を参照してください。

```
{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "id",
  "rule-name": "name",
  "rule-target": "column",
```

```
"object-locator": {
  "schema-name": "valid object-mapping rule action",
  "table-name": "",
  "column-name": ""
},
"rule-action": "change-data-type",
"data-type": {
  "type": "string",
  "length": 20
}
}
```

- 1つのトランザクション内の複数の DML オペレーションが、ソースデータベースのラージオブジェクト (LOB) 列を変更すると、ターゲットデータベースは、対象トランザクションの最後のオペレーションにおける最終的な LOB 値のみを保持します。同じトランザクションの以前のオペレーションで設定された中間 LOB 値は上書きされるため、データの損失や不整合が発生する可能性があります。この動作は、レプリケーション中の LOB データの処理方法が原因で発生します。
- AWS DMS Kinesis をターゲットエンドポイントとして使用する場合は、埋め込み '\0' 文字を含むソースデータをサポートしていません。埋め込み '\0' 文字を含むデータは、最初の '\0' 文字で切り捨てられます。

Kinesis データストリームにデータを移行するためのオブジェクトマッピングの使用

AWS DMS はテーブルマッピングルールを使用して、ソースからターゲット Kinesis データストリームにデータをマッピングします。ターゲットストリームにデータをマッピングするために、オブジェクトマッピングと呼ばれるテーブルマッピングルールのタイプを使用します。オブジェクトマッピングを使用して、ソースのデータレコードがどのように Kinesis データストリームに発行されたデータレコードにマッピングされるかを定義します。

Kinesis データストリームには、パーティション キー以外にプリセット構造はありません。オブジェクトマッピングルールでは、データレコードの `partition-key-type` に指定できる値は、`schema-table`、`transaction-id`、`primary-key`、`constant`、`attribute-name` です。

オブジェクトマッピングルールを作成するには、`object-mapping` として `rule-type` を指定します。このルールが、使用したいオブジェクトマッピングのタイプを指定します。

ルールの構造は次のとおりです。

```
{
  "rules": [
```

```

    {
      "rule-type": "object-mapping",
      "rule-id": "id",
      "rule-name": "name",
      "rule-action": "valid object-mapping rule action",
      "object-locator": {
        "schema-name": "case-sensitive schema name",
        "table-name": ""
      }
    }
  ]
}

```

AWS DMS は現在、rule-actionパラメータの唯一の有効な値map-record-to-documentとしてmap-record-to-recordとをサポートしています。これらの設定は、exclude-columns 属性リストの一部として除外されない値に影響します。map-record-to-record および map-record-to-document値は、デフォルトでこれらのレコード AWS DMS を処理する方法を指定します。これらの値は、どのような方法でも属性マッピングに影響しません。

リレーショナルデータベースから Kinesis データストリームに移行する際に map-record-to-record を使用します。このルールタイプでは、Kinesis データストリームのパーティション キーとしてリレーショナルデータベースから taskResourceId.schemaName.tableName 値を使用し、ソースデータベース内の各列の属性を作成します。

map-record-to-record を使用する場合は、次の点に注意します。

- この設定は、exclude-columns リストで除外されている列にのみ影響します。
- このような列ごとに、はターゲットトピックで対応する属性 AWS DMS を作成します。
- AWS DMS は、ソース列が属性マッピングで使用されているかどうかに関係なく、この対応する属性を作成します。

map-record-to-document を使用して、属性名「_doc」を使用しソース列を適切なターゲットストリーム内の単一のフラットドキュメントに配置します。AWS DMS 説「_doc」という名前のソースで1つのフラットマップにデータを配置します。この配置は、exclude-columns 属性リストに含まれていないソーステーブル内のすべての列に適用されます。

map-record-to-record を理解するための1つの方法は、実際の動作を確認することです。この例では、次の構造とデータを含むリレーショナルデータベースのテーブルの行から始めると想定してください。

FirstName	LastName	StoreId	HomeAddress	HomePhone	WorkAddress	WorkPhone	DateofBirth
Randy	Marsh	5	221B Baker Street	123456789 0	31 Spooner Street, Quahog	987654321 0	02/29/198 8

この情報を Test という名前のスキーマから Kinesis データストリームに移行するには、データをターゲットストリームにマッピングするルールを作成します。以下のルールはマッピングを示しています。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "rule-action": "include",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "%"
      }
    },
    {
      "rule-type": "object-mapping",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "DefaultMapToKinesis",
      "rule-action": "map-record-to-record",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "Customers"
      }
    }
  ]
}
```

次は、Kinesis データストリームの結果のレコード形式を示しています：

- StreamName: XXX

- PartitionKey: Test.Customers //schmaName.tableName
- データ: //次の JSON メッセージ

```
{
  "FirstName": "Randy",
  "LastName": "Marsh",
  "StoreId": "5",
  "HomeAddress": "221B Baker Street",
  "HomePhone": "1234567890",
  "WorkAddress": "31 Spooner Street, Quahog",
  "WorkPhone": "9876543210",
  "DateOfBirth": "02/29/1988"
}
```

ただし、同じルールを使用しますが、rule-action パラメータを map-record-to-document に変更して特定の列を除外します。以下のルールはマッピングを示しています。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "rule-action": "include",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "%"
      }
    },
    {
      "rule-type": "object-mapping",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "DefaultMapToKinesis",
      "rule-action": "map-record-to-document",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "Customers"
      }
    }
  ]
}
```

```
  },
  "mapping-parameters": {
    "exclude-columns": [
      "homeaddress",
      "homephone",
      "workaddress",
      "workphone"
    ]
  }
}
```

この場合、exclude-columns パラメータ、FirstName、LastName、StoreId、DateOfBirth は _doc にマッピングされます。次は、この結果のレコード形式を示しています。

```
{
  "data":{
    "_doc":{
      "FirstName": "Randy",
      "LastName": "Marsh",
      "StoreId": "5",
      "DateOfBirth": "02/29/1988"
    }
  }
}
```

属性マッピングを使用したデータの再構築

属性マップを使用してデータを Kinesis データストリームに移行している間にデータを再構築できます。例えば、ソース内の複数のフィールドを結合してターゲット内に 1 つのフィールドを構成することもできます。以下の属性マップはデータを再構築する方法を示しています。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "rule-action": "include",
```

```
    "object-locator": {
      "schema-name": "Test",
      "table-name": "%"
    }
  },
  {
    "rule-type": "object-mapping",
    "rule-id": "2",
    "rule-name": "TransformToKinesis",
    "rule-action": "map-record-to-record",
    "target-table-name": "CustomerData",
    "object-locator": {
      "schema-name": "Test",
      "table-name": "Customers"
    },
    "mapping-parameters": {
      "partition-key-type": "attribute-name",
      "partition-key-name": "CustomerName",
      "exclude-columns": [
        "firstname",
        "lastname",
        "homeaddress",
        "homephone",
        "workaddress",
        "workphone"
      ],
      "attribute-mappings": [
        {
          "target-attribute-name": "CustomerName",
          "attribute-type": "scalar",
          "attribute-sub-type": "string",
          "value": "${lastname}, ${firstname}"
        },
        {
          "target-attribute-name": "ContactDetails",
          "attribute-type": "document",
          "attribute-sub-type": "json",
          "value": {
            "Home": {
              "Address": "${homeaddress}",
              "Phone": "${homephone}"
            },
            "Work": {
              "Address": "${workaddress}",
```

```

        "Phone": "${workphone}"
      }
    }
  ]
}

```

の定数値を設定するには `partition-key`、を指定します。これにより `"partition-key-type: "constant"`、パーティション値が に設定されます `constant`。たとえば、すべてのデータを 1 つのシャードに強制的に格納するためにこれを行うことができます。以下のマッピングはこの方法を示しています。

```

{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "object-mapping",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "TransformToKinesis",
      "rule-action": "map-record-to-document",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "Customer"
      },
      "mapping-parameters": {
        "partition-key-type": "constant",
        "exclude-columns": [
          "FirstName",
          "LastName",
          "HomeAddress",
          "HomePhone",

```

```
        "WorkAddress",
        "WorkPhone"
    ],
    "attribute-mappings": [
        {
            "target-attribute-name": "CustomerName",
            "attribute-type": "scalar",
            "attribute-sub-type": "string",
            "value": "${FirstName},${LastName}"
        },
        {
            "target-attribute-name": "ContactDetails",
            "attribute-type": "scalar",
            "attribute-sub-type": "string",
            "value": {
                "Home": {
                    "Address": "${HomeAddress}",
                    "Phone": "${HomePhone}"
                },
                "Work": {
                    "Address": "${WorkAddress}",
                    "Phone": "${WorkPhone}"
                }
            }
        },
        {
            "target-attribute-name": "DateOfBirth",
            "attribute-type": "scalar",
            "attribute-sub-type": "string",
            "value": "${DateOfBirth}"
        }
    ]
}

}
```

 Note

特定のテーブル用のコントロールレコードの partition-key 値は、TaskId.SchemaName.TableName です。特定のタスク用のコントロールレコードの partition-key 値は、そのレコードの TaskId です。オブジェクトマッピングの

partition-key 値を指定することは、コントロールレコードの partition-key には影響しません。

テーブルマッピングルール attribute-name で partition-key-type が に設定されている場合、 を指定する必要があります。これは partition-key-name、ソーステーブルの列またはマッピングで定義されたカスタム列を参照する必要があります。さらに、ソース列がターゲット Kinesis Stream にどのようにマッピングされるかを定義するには、 を指定 attribute-mappings する必要があります。

Kinesis Data Streams のメッセージ形式

JSON 出力は、単にキーと値のペアのリストです。JSON_UNFORMATTED メッセージ形式は、改行区切り文字を含む単一行の JSON 文字列です。

AWS DMS には、Kinesis Data Streams からのデータを簡単に消費できるように、次の予約済みフィールドが用意されています。

RecordType

レコードタイプはデータまたはコントロールのいずれかです。データレコードは、ソースの実際の行を表します。コントロールレコードは、タスクの再起動など、ストリーム内の重要なイベント用です。

運用

データレコードの場合、オペレーションは load、insert、update、または delete です。

コントロールレコードの場合、オペレーションは create-table、rename-table、drop-table、change-columns、add-column、drop-column、rename-column、column-type-change です。

SchemaName

レコードのソーススキーマ。コントロールレコードの場合、このフィールドは空です。

TableName

レコードのソーステーブル。コントロールレコードの場合、このフィールドは空です。

タイムスタンプ

JSON メッセージが構築された時刻のタイムスタンプ。このフィールドは ISO 8601 形式でフォーマットされます。

のターゲットとしての Apache Kafka の使用 AWS Database Migration Service

を使用して AWS DMS、Apache Kafka クラスターにデータを移行できます。Apache Kafka は分散ストリーミングプラットフォームです。Apache Kafka を使用すると、ストリーミング データをリアルタイムで取り込み、処理できます。

AWS は、AWS DMS ターゲットとして使用する Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) も提供します。Amazon MSK は、Apache Kafka インスタンスの実装と管理を簡素化する、フルマネージド型 Apache Kafka ストリーミング サービスです。オープンソースの Apache Kafka バージョンで動作し、Apache Kafka インスタンスとまったく同じ AWS DMS ターゲットとして Amazon MSK インスタンスにアクセスします。詳細については、Amazon Managed Streaming for Apache Kafka デベロッパーガイドの「[Amazon MSK](#)」をご参照ください。

Kafka クラスターは、パーティションに分割されたトピックと呼ばれるカテゴリにレコードのストリームを保存します。パーティションは、トピック内のデータレコード (メッセージ) の一意に識別されたシーケンスです。パーティションは、トピックレコードの並列処理を可能にするために、クラスター内の複数のブローカーに分散することができます。トピックとパーティション、および Apache Kafka での分散の詳細については、「[トピックとログ](#)」と「[分散](#)」をご参照ください。

Kafka クラスターは、Amazon MSK インスタンス、Amazon EC2 インスタンス上で実行されるクラスター、またはオンプレミスのクラスターのいずれかです。Amazon MSK インスタンスまたは Amazon EC2 インスタンス上のクラスターは、同じ VPC 内にも、別の VPC 内にも配置できます。クラスターがオンプレミスの場合は、レプリケーションインスタンスに独自のオンプレミスのネームサーバーを使用して、クラスターのホスト名を解決できます。レプリケーションインスタンスのネームサーバーのセットアップについては、「[独自のオンプレミスネームサーバーの使用](#)」を参照してください。ネットワークの設定の詳細については、「[レプリケーション インスタンスのためのネットワークのセットアップ](#)」を参照してください。

Amazon MSK クラスターを使用する場合、セキュリティグループがレプリケーションインスタンスからのアクセスを許可していることを確認します。Amazon MSK クラスターのセキュリティグループの変更については、「[Amazon MSK クラスターのセキュリティグループの変更](#)」を参照してください。

AWS Database Migration Service は、JSON を使用して Kafka トピックにレコードを発行します。変換時、AWS DMS はソースデータベースからの各レコードを JSON フォーマットの属性と値のペアにシリアル化します。

サポートされている任意のデータソースから、ターゲット Kafka クラスターにデータを移行するために、オブジェクトのマッピングを使用します。オブジェクトマッピングを使用して、ターゲットトピックにデータレコードを構築する方法を決定します。データをそのパーティションにグループ化するために Apache Kafka で使用する、各テーブルのパーティションキーも定義します。

現在、はタスクごとに 1 つのトピック AWS DMS をサポートしています。単一のタスクに複数のテーブルがある場合、すべてのメッセージが単一のトピックに送信されます。各メッセージには、ターゲットスキーマと table. AWS DMS versions 3.4.6 以降を識別するメタデータセクションが含まれており、オブジェクトマッピングを使用したマルチトピックレプリケーションをサポートしています。詳細については、「[オブジェクトマッピングを使用したマルチトピックレプリケーション](#)」を参照してください。

Apache Kafka のエンドポイント設定

AWS DMS コンソールのエンドポイント設定、または CLI の `--kafka-settings` オプションを使用して、接続の詳細を指定できます。各設定の要件は次のとおりです。

- **Broker** — Kafka クラスター内の 1 つ以上のブローカーの場所を、***broker-hostname:port*** のカンマ区切りリストの形式で指定します。例:
`"ec2-12-345-678-901.compute-1.amazonaws.com:2345,ec2-10-987-654-321.compute-1.amazonaws.com:2345"`
この設定では、クラスター内の任意またはすべてのブローカーのロケーションを指定できます。クラスターブローカーはすべて、トピックに移行されたデータレコードのパーティション化を処理するために通信します。
- **Topic** - (オプション) 最大 255 文字および記号のトピック名を指定します。ピリオド (.)、アンダースコア (_)、マイナス (-) を使用できます。ピリオド (.) またはアンダースコア (_) があるトピック名は、内部データ構造内で衝突する可能性があります。トピック名には、どちらか一方を使用し、両方とも使用することは避けてください。トピック名を指定しない場合、AWS DMS を移行トピック "kafka-default-topic" として使用します。

Note

で指定した移行トピックまたはデフォルトのトピック AWS DMS を作成するには、Kafka クラスター設定 `auto.create.topics.enable = true` の一部として を設定します。詳細については、[のターゲットとして Apache Kafka を使用する場合の制限 AWS Database Migration Service](#) を参照してください。

- **MessageFormat** - エンドポイントで作成されたレコードの出力形式。メッセージ形式は JSON (デフォルト) または JSON_UNFORMATTED (タブなし 1 行) です。

- **MessageMaxBytes** — エンドポイントで作成されたレコードの最大サイズ (バイト単位)。デフォルトは 1,000,000 です。

 Note

CLI/SDK AWS のみを使用して、デフォルト以外の値 **MessageMaxBytes** に変更できます。例えば、既存の Kafka エンドポイントを変更して **MessageMaxBytes** を変更するには、以下のコマンドを使用します。

```
aws dms modify-endpoint --endpoint-arn your-endpoint
--kafka-settings Broker="broker1-server:broker1-port,broker2-server:broker2-port,...",
Topic=topic-name,MessageMaxBytes=integer-of-max-message-size-in-bytes
```

- **IncludeTransactionDetails** - ソースデータベースからの詳細のトランザクション情報を提供します。この情報には、コミットタイムスタンプ、ログの位置、**transaction_id**、**previous_transaction_id**、および **transaction_record_id** (トランザクション内のレコードオフセット) の値が含まれます。デフォルトは **false** です。
- **IncludePartitionValue** パーティションタイプがでない限り、Kafka メッセージ出力内のパーティション値を表示します。**schema-table-type** デフォルトは **false** です。
- **PartitionIncludeSchemaTable** パーティションタイプが **primary-key-type** の場合、スキーマとテーブル名をパーティション値にプレフィックスします。これにより、Kafka パーティション間のデータ分散が増加します。例えば、SysBench スキーマに数千のテーブルがあり、各テーブルのプライマリ キーの範囲が制限されているとします。この場合、同じプライマリキーが数千のテーブルから同じパーティションに送信され、スロットリングが発生します。デフォルトは **false** です。
- **IncludeTableAlterOperations** - **rename-table**、**drop-table**、**add-column**、**drop-column**、**rename-column** など、制御データのテーブルを変更するデータ定義言語 (DDL) オペレーションが含まれます。デフォルトは **false** です。
- **IncludeControlDetails** - Kafka メッセージ出力に、テーブル定義、列定義、テーブルおよび列の変更の詳細な制御情報を表示します。デフォルトは **false** です。
- **IncludeNullAndEmpty** — ターゲットに **NULL** 列と空の列を含めます。デフォルトは **false** です。
- **SecurityProtocol** — Transport Layer Security (TLS) を使用して Kafka ターゲット エンドポイントへの安全な接続を設定します。オプションには **ssl-authentication**、**ssl-**

encryption、および sasl-ssl があります。sasl-ssl を使用して SaslUsername と SaslPassword を要求します。

- SslEndpointIdentificationAlgorithm - 証明書のホスト名検証を設定します。この設定は、AWS DMS バージョン 3.5.1 以降でサポートされています。オプションは以下のとおりです。
 - NONE: クライアント接続でブローカーのホスト名検証を無効にします。
 - HTTPS: クライアント接続でブローカーのホスト名検証を有効にします。
- useLargeIntegerValue - AWS DMS バージョン 3.5.4 で利用可能な倍精度で入力をキャストする代わりに、最大 18 桁の整数を使用します。デフォルトは False です。

設定を使用すると、転送速度を上げることができます。これを行うために、AWS DMS は Apache Kafka ターゲット クラスターへのマルチスレッド全ロードをサポートしています。AWS DMS は、次のようなタスク設定を使用して、このマルチスレッドをサポートします：

- MaxFullLoadSubTasks - このオプションを使用して、並列でロードするソーステーブルの最大数を指定します。は、専用サブタスクを使用して、各テーブルを対応する Kafka ターゲットテーブルに AWS DMS ロードします。デフォルトは 8、最大値は 49 です。
- ParallelLoadThreads - このオプションを使用して、AWS DMS が各テーブルを Kafka ターゲットテーブルにロードするために使用するスレッドの数を指定します。Apache Kafka ターゲットの最大値は 32 です。この上限を増やすよう依頼できます。
- ParallelLoadBufferSize - Kafka ターゲットにデータをロードするために並列ロードスレッドが使用する、バッファ内に保存するレコードの最大数を指定するには、このオプションを使用します。デフォルト値は 50 です。最大値は 1000 です。この設定は ParallelLoadThreads で使用します。ParallelLoadBufferSize は、複数のスレッドがある場合にのみ有効です。
- ParallelLoadQueuesPerThread - このオプションを使用して、各同時スレッドがキューからデータレコードを取り出し、ターゲットのバッチロードを生成するためにアクセスするキューの数を指定します。デフォルトは 1 です。最大数は 512。

Kafka エンドポイントの変更データキャプチャ (CDC) のパフォーマンスを向上するには、並列スレッドと一括オペレーションのタスク設定を調整します。これを行うには、ParallelApply* タスク設定を使用して、同時スレッドの数、スレッドあたりのキュー数、バッファに格納するレコード数を指定します。例えば、CDC ロードを実行し、128 本のスレッドを並列に適用するとします。また、スレッドあたり 64 個のキューにアクセスして、バッファあたり 50 個のレコードを保存する必要があります。

CDC パフォーマンスを向上させるために、は次のタスク設定 AWS DMS をサポートしています。

- `ParallelApplyThreads` – CDC ロード中に AWS DMS がデータレコードを Kafka ターゲット エンドポイントにプッシュするために使用する同時スレッドの数を指定します。デフォルト値は 0 で、最大値は 32 です。
- `ParallelApplyBufferSize` – CDC ロード中に同時スレッドが Kafka ターゲット エンドポイントにプッシュする場合に、各バッファキューに保存するレコードの最大数を指定します。デフォルト値は 100 で、最大値は 1,000 です。このオプションは、`ParallelApplyThreads` で複数のスレッドを指定する場合に使用します。
- `ParallelApplyQueuesPerThread` – 各スレッドがキューからデータレコードを取り出し、CDC 中に Kafka エンドポイントのバッチロードを生成するためにアクセスするキューの数を指定します。デフォルトは 1 です。最大数は 512。

`ParallelApply*` タスク設定を使用する場合、`partition-key-type` のデフォルトは `schema-name.table-name` ではなくテーブルの `primary-key` です。

Transport Layer Security (TLS) を使用した Kafka への接続

このクラスターは Transport Layer Security (TLS) を使用した安全な接続のみを受け入れます。DMS では、次の 3 つのセキュリティプロトコルオプションのいずれかを使用して、Kafka エンドポイント接続をセキュリティで保護できます。

SSL 暗号化 (**server-encryption**)

クライアントは、サーバーの証明書を使用してサーバー ID を検証します。次に、サーバーとクライアント間で暗号化された接続が確立されます。

SSL 認証 (**mutual-authentication**)

サーバーとクライアントは、独自の証明書を使用して ID を相互に検証します。次に、サーバーとクライアント間で暗号化された接続が確立されます。

SASL-SSL (**mutual-authentication**)

簡易認証およびセキュリティ レイヤー (SASL) メソッドは、クライアントの証明書をユーザー名とパスワードに置き換えて、クライアント ID を検証します。具体的には、サーバーがクライアントの ID を検証できるように、サーバーが登録したユーザー名とパスワードを指定します。次に、サーバーとクライアント間で暗号化された接続が確立されます。

⚠ Important

Apache Kafka と Amazon MSK は解決済みの証明書を受け入れます。これは、Kafka と Amazon MSK が対処すべき既知の制限です。詳細については、「[Apache Kafka の問題、KAFKA-3700](#)」をご参照ください。

Amazon MSK を使用している場合は、この既知の制限の回避策としてアクセスコントロールリスト (ACL) を使用することを検討してください。ACL の使用の詳細については、Amazon Managed Streaming for Apache Kafka デベロッパーガイドの [Apache Kafka ACL](#) セクションをご参照ください。

自己管理 Kafka クラスターを使用している場合クラスターの設定の詳細については、「[2018/10/21日付のコメント](#)」をご参照ください。

Amazon MSK または自己管理 Kafka クラスターでの SSL 暗号化の使用

SSL 暗号化を使用して、Amazon MSK または自己管理 Kafka クラスターへのエンドポイント接続をセキュリティで保護できます。SSL 暗号化認証方法を使用する場合、クライアントはサーバーの証明書を使用してサーバーの ID を検証します。次に、サーバーとクライアント間で暗号化された接続が確立されます。

SSL 暗号化を使用して Amazon MSK に接続するには

- ターゲットの Kafka エンドポイントを作成するとき、ssl-encryption オプションを使うセキュリティ プロトコル エンドポイントの設定 (SecurityProtocol) を行います。

次の JSON 例では、セキュリティプロトコルを SSL 暗号化として設定しています。

```
"KafkaSettings": {  
  "SecurityProtocol": "ssl-encryption",  
}
```

自己管理 Kafka クラスターに SSL 暗号化を使用するには

- オンプレミス Kafka クラスターで Private Certificate Authority (CA) を使用している場合は、プライベート CA 証明書をアップロードして Amazon リソースネーム (ARN) を取得します。

2. ターゲットの Kafka エンドポイントを作成するとき、`ssl-encryption` オプションを使うセキュリティ プロトコル エンドポイントの設定 (`SecurityProtocol`) を行います。次の JSON の例では、セキュリティプロトコルを `ssl-encryption` として設定します。

```
"KafkaSettings": {  
  "SecurityProtocol": "ssl-encryption",  
}
```

3. プライベート CA を使用している場合は、上記の最初のステップで取得した ARN に `SslCaCertificateArn` を設定します。

SSL 認証の使用

SSL 認証を使用して、Amazon MSK または自己管理 Kafka クラスターへのエンドポイント接続をセキュリティで保護できます。

SSL 認証を使用したクライアント認証と暗号化を有効にして Amazon MSK に接続するには、次の手順を実行します：

- Kafka の秘密キーと公開証明書を準備します。
- 証明書を DMS Certificate Manager にアップロードします。
- Kafka エンドポイント設定で指定された、対応する証明書 ARN を使用して Kafka ターゲットエンドポイントを作成します。

Amazon MSK の秘密キーと公開証明書を準備するには

1. EC2 インスタンスを作成し、Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 開発者ガイドの[クライアント認証](#)セクションにあるステップ 1 ~ 9 の説明に従って、認証を使用するようにクライアントをセットアップします。

これらの手順を完了したら、Certificate-ARN (ACM に保存された公開証明書 ARN) と、`kafka.client.keystore.jks` ファイル内のプライベートキーができます。

2. 公開証明書を取得し、次のコマンドを使用し証明書を `signed-certificate-from-acm.pem` ファイルにコピーします：

```
aws acm-pca get-certificate --certificate-authority-arn Private_CA_ARN --  
certificate-arn Certificate_ARN
```

コマンドは以下のような情報を返します：

```
{"Certificate": "123", "CertificateChain": "456"}
```

次に、"123" に同等のものを signed-certificate-from-acm.pem ファイルにコピーします。

3. 次の例に示すように,msk-rsa キーを kafka.client.keystore.jks to keystore.p12 からインポートしてプライベートキーを取得します:

```
keytool -importkeystore \  
-srckeystore kafka.client.keystore.jks \  
-destkeystore keystore.p12 \  
-deststoretype PKCS12 \  
-srcalias msk-rsa-client \  
-deststorepass test1234 \  
-destkeypass test1234
```

4. 次のコマンドを使用してkeystore.p12 を .pem の形式にエクスポートします。

```
Openssl pkcs12 -in keystore.p12 -out encrypted-private-client-key.pem -nocerts
```

[Enter PEM pass phrase](PEM パスフレーズを入力してください) メッセージが表示され、証明書の暗号化に適用されるキーを識別します。

5. バッグ属性とキー属性を .pem ファイルから削除し、最初の行が次の文字列で始まっていることを確認します。

```
---BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY---
```

公開証明書とプライベートキーを DMS Certificate Managerにアップロードし、Amazon MSK への接続をテストするには

1. 次のコマンドを使用して、DMS Certificate Managerにアップロードします。

```
aws dms import-certificate --certificate-identifier signed-cert --certificate-pem
file://path to signed cert
aws dms import-certificate --certificate-identifier private-key --certificate-pem
file://path to private key
```

2. Amazon MSK ターゲット エンドポイントを作成し、接続をテストして TLS 認証が機能することを確認します。

```
aws dms create-endpoint --endpoint-identifier $endpoint-identifier --engine-name
kafka --endpoint-type target --kafka-settings
'{"Broker": "b-0.kafka260.aaaaa1.a99.kafka.us-east-1.amazonaws.com:0000",
"SecurityProtocol": "ssl-authentication",
"SslClientCertificateArn": "arn:aws:dms:us-east-1:012346789012:cert:",
"SslClientKeyArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:0123456789012:cert:", "SslClientKeyPassword": "test1234"}'
aws dms test-connection --replication-instance-arn=$rep_inst_arn --endpoint-arn=
$kafka_tar_arn_msk
```

Important

SSL 認証を使用して、自己管理 Kafka クラスターへの接続をセキュリティで保護できます。場合によっては、オンプレミス Kafka クラスターで Private Certificate Authority (CA) を使用することがあります。その場合は、CA チェーンおよび公開証明書、プライベートキーを DMS Certificate Manager にアップロードします。次に、オンプレミス Kafka ターゲットエンドポイントを作成するときに、エンドポイント設定で対応する Amazon リソースネーム (ARN) を使用します。

自己管理 Kafka クラスターのプライベートキーと署名付き証明書を準備するには

1. 以下に示すようにキーペアを生成します。

```
keytool -genkey -keystore kafka.server.keystore.jks -validity 300 -storepass your-
keystore-password
-keypass your-key-passphrase -dname "CN=your-cn-name"
-alias alias-of-key-pair -storetype pkcs12 -keyalg RSA
```

2. 証明書署名リクエスト (CSR) を取得します。

```
keytool -keystore kafka.server.keystore.jks -certreq -file server-cert-sign-  
request-rsa -alias on-premise-rsa -storepass your-key-store-password  
-keypass your-key-password
```

3. クラスタ トラストストアの CA を使用して CSR に署名します。CA がない場合は、独自のプ
ライベート CA を作成できます。

```
openssl req -new -x509 -keyout ca-key -out ca-cert -days validate-days
```

4. ca-cert をサーバーのトラストストアとキーストアにインポートします。トラストストアをお
持ちでない場合は、次のコマンドを使用してトラストストアを作成してこれに ca-cert をイ
ンポートします。

```
keytool -keystore kafka.server.truststore.jks -alias CARoot -import -file ca-cert  
keytool -keystore kafka.server.keystore.jks -alias CARoot -import -file ca-cert
```

5. 証明書に署名します。

```
openssl x509 -req -CA ca-cert -CAkey ca-key -in server-cert-sign-request-rsa -out  
signed-server-certificate.pem  
-days validate-days -CAcreateserial -passin pass:ca-password
```

6. 署名付き証明書をキーストアにインポートします。

```
keytool -keystore kafka.server.keystore.jks -import -file signed-certificate.pem -  
alias on-premise-rsa -storepass your-keystore-password  
-keypass your-key-password
```

7. 次のコマンドを使用して、on-premise-rsa キーを kafka.server.keystore.jks から
keystore.p12 にインポートします。

```
keytool -importkeystore \  
-srckeystore kafka.server.keystore.jks \  
-destkeystore keystore.p12 \  
-storepass your-keystore-password
```



```
-deststoretype PKCS12 \  
-srcalias on-premise-rsa \  
-deststorepass your-truststore-password \  
-destkeypass your-key-password
```

8. 次のコマンドを使用して keystore.p12 を .pem の形式にエクスポートします。

```
openssl pkcs12 -in keystore.p12 -out encrypted-private-server-key.pem -nocerts
```

9. encrypted-private-server-key.pem および signed-certificate.pem、ca-cert を DMS Certificate Manager にアップロードします。
10. 返された ARN を使用してエンドポイントを作成します。

```
aws dms create-endpoint --endpoint-identifier $endpoint-identifier --engine-name  
kafka --endpoint-type target --kafka-settings  
'{"Broker": "b-0.kafka260.aaaaa1.a99.kafka.us-east-1.amazonaws.com:9092",  
  "SecurityProtocol": "ssl-authentication",  
  "SslClientCertificateArn": "your-client-cert-arn", "SslClientKeyArn": "your-client-  
key-arn", "SslClientKeyPassword": "your-client-key-password",  
  "SslCaCertificateArn": "your-ca-certificate-arn"}'  
  
aws dms test-connection -replication-instance-arn=$rep_inst_arn --endpoint-arn=  
$kafka_tar_arn_msk
```

SASL-SSL 認証を使用して Amazon MSK に接続する

簡易認証およびセキュリティレイヤー (SASL) 方式では、ユーザー名とパスワードを使用してクライアント ID を検証し、サーバーとクライアント間で暗号化された接続を作成します。

SASL を使用するには、Amazon MSK クラスターを設定するときに、まず安全なユーザー名とパスワードを作成します。Amazon MSK クラスターの安全なユーザー名とパスワードを設定する方法については、Amazon Managed Streaming for Apache Kafka デベロッパーガイドの「[Amazon MSK クラスターの SASL/SCRAM 認証の設定](#)」をご参照ください。

次に、Kafka ターゲット エンドポイントを作成するときに、sasl-ssl オプションを使ってセキュリティプロトコル エンドポイントの設定 (SecurityProtocol) を行います。SaslUsername と SaslPassword オプションも設定します。次の JSON の例に示すように、Amazon MSK クラス

ターを初めてセットアップしたときに作成した安全なユーザー名とパスワードと一致していることを確認してください。

```
"KafkaSettings": {  
  "SecurityProtocol": "sasl-ssl",  
  "SaslUsername": "Amazon MSK cluster secure user name",  
  "SaslPassword": "Amazon MSK cluster secure password"  
}
```

Note

- 現在、はパブリック CA ベースの SASL-SSL のみ AWS DMS をサポートしています。DMS は、プライベート CA を基盤とするセルフマネージド型 Kafka で使用する SASL-SSL はサポートしていません。
- SASL-SSL 認証の場合、はデフォルトで SCRAM-SHA-512 メカニズム AWS DMS をサポートします。AWS DMS バージョン 3.5.0 以降は、プレーンメカニズムもサポートしています。Plain メカニズムを使用するには、KafkaSettings API データ型の SaslMechanism パラメータを PLAIN に設定します。データ型 PLAIN は Kafka でサポートされていますが、Amazon Kafka (MSK) ではサポートされていません。

ターゲットとして Apache Kafka の CDC 行の元の値を表示するために前イメージを使用

Kafka のようなデータストリーミングターゲットに CDC 更新を書き込むときは、更新によって変更される前に、ソースデータベースの行の元の値を表示できます。これを可能にするために、はソースデータベースエンジンによって提供されたデータに基づいて、更新イベントの前のイメージ AWS DMS を入力します。

ソースデータベースエンジンによって、前イメージに対してさまざまな量の情報が提供されます。

- Oracle では、列が変更された場合にのみ列の更新が提供されます。
- PostgreSQL は、プライマリキーの一部である列のデータ (変更されたかどうか) のみを提供します。論理レプリケーションを使用し、ソーステーブルに REPLICA IDENTITY FULL を設定した場合は、WAL に書き込まれた行の変更前と変更後の情報をすべて取得できます。このような情報はここで確認できます。

- MySQL は通常、すべての列のデータ (変更されたかどうか) を提供します。

前イメージを有効にして、ソースデータベースから元の値を AWS DMS 出力に追加するには、BeforeImageSettings タスク設定または add-before-image-columns パラメータを使用します。このパラメータは、列変換ルールを適用します。

BeforeImageSettings は、次に示すように、ソースデータベースシステムから収集された値を使用して、すべての更新オペレーションに新しい JSON 属性を追加します。

```
"BeforeImageSettings": {
  "EnableBeforeImage": boolean,
  "FieldName": string,
  "ColumnFilter": pk-only (default) / non-lob / all (but only one)
}
```

Note

全ロード + CDC タスク (既存のデータを移行して進行中の変更をレプリケートする)、または CDC のみのタスク (データ変更のみをレプリケートする) に BeforeImageSettings を適用します。全ロードのタスクには BeforeImageSettings を適用しないでください。

BeforeImageSettings オプションには、次の項目が適用されます。

- EnableBeforeImage オプションを true に設定して、前イメージを有効にします。デフォルトは false です。
- FieldName オプションを使用して、新しい JSON 属性に名前を割り当てます。EnableBeforeImage が true の場合、FieldName は必須であり、空にすることはできません。
- ColumnFilter オプションは、前イメージを使用して追加する列を指定します。テーブルのプライマリキーの一部である列だけを追加するには、デフォルト値 pk-only を使用します。LOB タイプではない列のみを追加するには、non-lob を使用します。前イメージ値を持つ列を追加するには、all を使用します。

```
"BeforeImageSettings": {
  "EnableBeforeImage": true,
```

```
"FieldName": "before-image",
"ColumnFilter": "pk-only"
}
```

前イメージ変換ルールの使用

タスク設定の代わりに、列変換ルールを適用する `add-before-image-columns` パラメータを使用できます。このパラメータを使用すると、Kafka のようなデータストリーミングターゲットで CDC 中に前イメージを有効にできます。

変換ルールで `add-before-image-columns` を使用すると、前イメージの結果のよりきめ細かい制御を適用することができます。変換ルールを使用すると、オブジェクトロケータを使用し、ルールに選択したテーブルを制御できます。また、変換ルールを連結することもできます。これにより、テーブルごとに異なるルールを適用できます。その後、他のルールを使用して生成された列を操作できます。

Note

同じタスク内で、`add-before-image-columns` パラメータと同時に `BeforeImageSettings` タスク設定を使用しないでください。代わりに、1 つのタスクにこのパラメータとこの設定のいずれかを使用し、両方を使用しないでください。

列の `add-before-image-columns` パラメータを持つ `transformation` ルールタイプは、`before-image-def` セクションを提供する必要があります。例を以下に示します。

```
{
  "rule-type": "transformation",
  ...
  "rule-target": "column",
  "rule-action": "add-before-image-columns",
  "before-image-def": {
    "column-filter": one-of (pk-only / non-lob / all),
    "column-prefix": string,
    "column-suffix": string,
  }
}
```

column-prefix の値は列名の前に付加され、column-prefix のデフォルト値は BI_ です。column-suffix の値は列名に追加され、デフォルトは空です。column-prefix と column-suffix の両方を空の文字列に設定しないでください。

column-filter の値を 1 つ選択します。テーブルのプライマリキーの一部である列だけを追加するには、pk-only を選択します。LOB タイプではない列のみを追加するように non-lob を選択します。または、前イメージの値を持つ任意の列を追加するように all を選択します。

前イメージ変換前ルールの例

次の例の変換ルールは、ターゲットに BI_emp_no という新しい列を追加します。したがって、UPDATE employees SET emp_no = 3 WHERE emp_no = 1; のようなステートメントは、BI_emp_no フィールドに 1 を設定します。CDC 更新を Amazon S3 ターゲットに書き込むと、更新された元の行は BI_emp_no 列からわかります。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "%",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "transformation",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "2",
      "rule-target": "column",
      "object-locator": {
        "schema-name": "%",
        "table-name": "employees"
      },
      "rule-action": "add-before-image-columns",
      "before-image-def": {
        "column-prefix": "BI_",
        "column-suffix": "",
        "column-filter": "pk-only"
      }
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

add-before-image-columns ルールアクションの使用方法については、「[変換ルールおよび変換アクション](#)」をご参照ください。

のターゲットとして Apache Kafka を使用する場合の制限 AWS Database Migration Service

ターゲットとして Apache Kafka を使用する場合、以下の制限が適用されます。

- AWS DMS Kafka ターゲットエンドポイントは、Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) の IAM アクセスコントロールをサポートしていません。
- 完全 LOB モードはサポートされていません。
- が新しいトピックを自動的に作成できるようにするプロパティを使用して AWS DMS、クラスターの Kafka 設定ファイルを指定します。設定 `auto.create.topics.enable = true` を含めます。Amazon MSK を使用している場合は、Kafka クラスターを作成するときにデフォルト設定を指定し、`auto.create.topics.enable` 設定を `true` に変更できます。デフォルト設定の詳細については、Amazon Managed Streaming for Apache Kafka デベロッパーガイドの「[Amazon MSK のデフォルト設定](#)」をご参照ください。Amazon MSK を使用して作成された既存の Kafka クラスターを変更する必要がある場合は、次の例のように AWS CLI コマンドを実行して Kafka 設定 `aws kafka create-configuration` を更新します。

```
14:38:41 $ aws kafka create-configuration --name "kafka-configuration" --kafka-  
versions "2.2.1" --server-properties file://~/kafka_configuration  
{  
  "LatestRevision": {  
    "Revision": 1,  
    "CreationTime": "2019-09-06T14:39:37.708Z"  
  },  
  "CreationTime": "2019-09-06T14:39:37.708Z",  
  "Name": "kafka-configuration",  
  "Arn": "arn:aws:kafka:us-east-1:111122223333:configuration/kafka-  
configuration/7e008070-6a08-445f-9fe5-36ccf630ecfd-3"  
}
```

ここでは、`~/kafka_configuration` は必要なプロパティ設定を使用して作成した設定ファイルです。

Amazon EC2 にインストールされている独自の Kafka インスタンスを使用している場合は、`auto.create.topics.enable = true` インスタンスに用意されているオプションを使用して、AWS DMS が新しいトピックを自動的に作成できるように Kafka クラスター設定を変更します。

- AWS DMS は、トランザクションに関係なく、特定の Kafka トピック内の 1 つのデータレコード (メッセージ) としてソースデータベース内の 1 つのレコードに各更新を発行します。
- AWS DMS では、パーティションキーに次の 4 つのフォームがサポートされています。
 - `SchemaName.TableName`: スキーマとテーブル名の組み合わせ。
 - `${AttributeName}`: JSON のいずれかのフィールドの値、またはソースデータベースのテーブルのプライマリキー。
 - `transaction-id`: CDC トランザクション ID。同じトランザクション内のすべてのレコードは、同じパーティションに移動します。
 - `constant`: テーブルやデータに関係なく、すべてのレコードの固定リテラル値。すべてのレコードは同じパーティションキー値「定数」に送信され、すべてのテーブルで厳密なグローバル順序が提供されます。

```
{
  "rule-type": "object-mapping",
  "rule-id": "2",
  "rule-name": "TransactionIdPartitionKey",
  "rule-action": "map-record-to-document",
  "object-locator": {
    "schema-name": "onprem",
    "table-name": "it_system"
  },
  "mapping-parameters": {
    "partition-key-type": "transaction-id | constant | attribute-name | schema-table"
  }
}
```

- `IncludeTransactionDetails` エンドポイント設定は、ソースエンドポイントが Oracle、SQL Server、PostgreSQL、または MySQL の場合にのみサポートされます。他のソースエンドポイントタイプでは、トランザクションの詳細は含まれません。
- `BatchApply` は Kafka エンドポイントではサポートされていません。Batch 適用 (例えば、`BatchApplyEnabled` のターゲットメタデータ タスク設定) を使用すると、Kafka ターゲットデータが失われる可能性があります。

- AWS DMS は、16 桁を超える BigInt データ型の値の移行をサポートしていません。この制限を回避するには、次の変換ルールを使用して BigInt 列を文字列に変換できます。変換ルールの詳細については、「[変換ルールおよび変換アクション](#)」を参照してください。

```
{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "id",
  "rule-name": "name",
  "rule-target": "column",
  "object-locator": {
    "schema-name": "valid object-mapping rule action",
    "table-name": "",
    "column-name": ""
  },
  "rule-action": "change-data-type",
  "data-type": {
    "type": "string",
    "length": 20
  }
}
```

- AWS DMS Kafka ターゲットエンドポイントは Amazon MSK サブレスをサポートしていません。
- マッピングルールを定義する場合、オブジェクトマッピングルールと変換ルールの両方を保有するのはサポートされていません。設定の必要があるルールは 1 つのみです。
- AWS DMS は、3.8 までの Apache Kafka バージョン用の SASL 認証をサポートしています。Kafka 4.0 以降を使用している場合は、SASL 認証なしでのみ接続できます。
- AWS DMS は、Kafka をターゲットエンドポイントとして使用する場合、埋め込み '\0' 文字を含むソースデータをサポートしていません。埋め込み '\0' 文字を含むデータは、最初の '\0' 文字で切り捨てられます。

データを Kafka トピックに移行するためのオブジェクトマッピングの使用

AWS DMS はテーブルマッピングルールを使用して、ソースからターゲット Kafka トピックにデータをマッピングします。ターゲットトピックにデータをマッピングするために、オブジェクトマッピングと呼ばれるテーブルマッピングルールのタイプを使用します。オブジェクトマッピングを使用して、ソースのデータレコードがどのように Kafka トピックに発行されたデータレコードにマッピングされるかを定義します。

Kafka トピックには、パーティションキー以外にプリセット構造はありません。

 Note

オブジェクトマッピングは必ずしも使用する必要はありません。通常のテーブルマッピングは、さまざまな変換に使用できます。ただし、パーティションキータイプは次のデフォルト動作に従います。

- プライマリキーはフルロードのパーティションキーとして使用されます。
- 並行適用タスク設定を使用しない場合は、`schema.table` が CDC のパーティションキーとして使用されます。
- 並列適用タスク設定を使用する場合、プライマリキーは CDC のパーティションキーとして使用されます。

オブジェクトマッピングルールを作成するには、`object-mapping` として `rule-type` を指定します。このルールが、使用したいオブジェクトマッピングのタイプを指定します。

ルールの構造は次のとおりです。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "object-mapping",
      "rule-id": "id",
      "rule-name": "name",
      "rule-action": "valid object-mapping rule action",
      "object-locator": {
        "schema-name": "case-sensitive schema name",
        "table-name": ""
      }
    }
  ]
}
```

AWS DMS は現在、`rule-action` パラメータの唯一の有効な値 `map-record-to-document` として `map-record-to-record` とをサポートしています。これらの設定は、`exclude-columns` 属性リストの一部として除外されない値に影響します。`map-record-to-record` および `map-record-to-document` 値は、デフォルトでこれらのレコード AWS DMS を処理する方法を指定します。これらの値は、どのような方法でも属性マッピングに影響しません。

リレーショナルデータベースから Kafka トピックに移行する際に map-record-to-record を使用します。このルールタイプでは、Kafka トピックのパーティションキーとしてリレーショナルデータベースから taskResourceId.schemaName.tableName 値を使用し、ソースデータベース内の各列の属性を作成します。

map-record-to-record を使用する場合は、次の点に注意します。

- この設定は、exclude-columns リストで除外されている列にのみ影響します。
- このような列ごとに、はターゲットトピックで対応する属性 AWS DMS を作成します。
- AWS DMS は、ソース列が属性マッピングで使用されているかどうかに関係なく、この対応する属性を作成します。

map-record-to-record を理解するための 1 つの方法は、実際の動作を確認することです。この例では、次の構造とデータを含むリレーショナルデータベースのテーブルの行から始めると想定してください。

FirstName	LastName	StoreId	HomeAddress	HomePhone	WorkAddress	WorkPhone	DateofBirth
Randy	Marsh	5	221B Baker Street	123456789 31 0	31 Spooner Street, Quahog	987654321 0	02/29/1988

この情報を Test という名前のスキーマから Kafka トピックに移行するには、データをターゲットストリームにマッピングするルールを作成します。以下のルールはマッピングを示しています。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "rule-action": "include",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "%"
      }
    }
  ]
}
```

```
    },  
    {  
      "rule-type": "object-mapping",  
      "rule-id": "2",  
      "rule-name": "DefaultMapToKafka",  
      "rule-action": "map-record-to-record",  
      "object-locator": {  
        "schema-name": "Test",  
        "table-name": "Customers"  
      }  
    }  
  ]  
}
```

Kafka トピックとパーティション キー (この場合は `taskResourceId.schemaName.tableName`) を指定すると、以下の説明は Kafka ターゲットトピックのサンプルデータを使用した結果のレコード形式を示します。

```
{  
  "FirstName": "Randy",  
  "LastName": "Marsh",  
  "StoreId": "5",  
  "HomeAddress": "221B Baker Street",  
  "HomePhone": "1234567890",  
  "WorkAddress": "31 Spooner Street, Quahog",  
  "WorkPhone": "9876543210",  
  "DateOfBirth": "02/29/1988"  
}
```

トピック

- [属性マッピングを使用したデータの再構築](#)
- [オブジェクトマッピングを使用したマルチトピックレプリケーション](#)
- [Apache Kafka のメッセージ形式](#)

属性マッピングを使用したデータの再構築

属性マップを使用してデータを Kafka トピックに移行している間にデータを再構築できます。例えば、ソース内の複数のフィールドを結合してターゲット内に 1 つのフィールドを構成することもできます。以下の属性マップはデータを再構築する方法を示しています。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "rule-action": "include",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "%"
      }
    },
    {
      "rule-type": "object-mapping",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "TransformToKafka",
      "rule-action": "map-record-to-record",
      "target-table-name": "CustomerData",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "Customers"
      },
      "mapping-parameters": {
        "partition-key-type": "attribute-name",
        "partition-key-name": "CustomerName",
        "exclude-columns": [
          "firstname",
          "lastname",
          "homeaddress",
          "homephone",
          "workaddress",
          "workphone"
        ],
        "attribute-mappings": [
          {
            "target-attribute-name": "CustomerName",
            "attribute-type": "scalar",
            "attribute-sub-type": "string",
            "value": "${lastname}, ${firstname}"
          },
          {
            "target-attribute-name": "ContactDetails",
            "attribute-type": "document",
```

```

        "attribute-sub-type": "json",
        "value": {
            "Home": {
                "Address": "${homeaddress}",
                "Phone": "${homephone}"
            },
            "Work": {
                "Address": "${workaddress}",
                "Phone": "${workphone}"
            }
        }
    }
}
]
}
]
}
}

```

の定数値を設定するには `partition-key`、を指定します。これにより `"partition-key-type: "constant"`、パーティション値が に設定されます `constant`。たとえば、すべてのデータを 1 つのパーティションに強制的に格納するためにこれを行うことができます。以下のマッピングはこの方法を示しています。

```

{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "object-mapping",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "TransformToKafka",
      "rule-action": "map-record-to-document",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "Customer"
      }
    }
  ]
}

```

```

    },
    "mapping-parameters": {
      "partition-key-type": "constant",
      "exclude-columns": [
        "FirstName",
        "LastName",
        "HomeAddress",
        "HomePhone",
        "WorkAddress",
        "WorkPhone"
      ],
    },
    "attribute-mappings": [
      {
        "attribute-name": "CustomerName",
        "value": "${FirstName},${LastName}"
      },
      {
        "attribute-name": "ContactDetails",
        "value": {
          "Home": {
            "Address": "${HomeAddress}",
            "Phone": "${HomePhone}"
          },
          "Work": {
            "Address": "${WorkAddress}",
            "Phone": "${WorkPhone}"
          }
        }
      },
      {
        "attribute-name": "DateOfBirth",
        "value": "${DateOfBirth}"
      }
    ]
  }
}

```

Note

特定のテーブル用のコントロールレコードの `partition-key` 値は、`TaskId.SchemaName.TableName` です。特定のタスク用のコントロールレコード

の partition-key 値は、そのレコードの TaskId です。オブジェクトマッピングの partition-key 値を指定することは、コントロールレコードの partition-key には影響しません。

テーブルマッピングルール attribute-name で partition-key-type が に設定されている場合、 を指定する必要があります。これは partition-key-name、ソーステーブルの列またはマッピングで定義されたカスタム列を参照する必要があります。さらに、ソース列がターゲット Kafka トピックにどのようにマッピングされるかを定義するには、 を指定 attribute-mappings する必要があります。

オブジェクトマッピングを使用したマルチトピックレプリケーション

デフォルトでは、AWS DMS タスクはすべてのソースデータを次のいずれかの Kafka トピックに移行します。

- AWS DMS ターゲットエンドポイントのトピックフィールドで指定します。
- ターゲットエンドポイントの [トピック] フィールドが入力されておらず、Kafka auto.create.topics.enable 設定が true に設定されている場合、kafka-default-topic の指定に従う。

AWS DMS エンジンバージョン 3.4.6 以降では、kafka-target-topic 属性を使用して、移行された各ソーステーブルを個別のトピックにマッピングできます。例えば、次のオブジェクトマッピングルールは、ソーステーブルを Customer と Address をそれぞれ Kafka トピック customer_topic と address_topic に移行します。同時に、Test はスキーマ内のテーブルを含む他のすべてのソースBillsテーブルを、ターゲットエンドポイントで指定されたトピック AWS DMS に移行します。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "rule-action": "include",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "%"
      }
    }
  ],
}
```

```
{
  {
    "rule-type": "object-mapping",
    "rule-id": "2",
    "rule-name": "MapToKafka1",
    "rule-action": "map-record-to-record",
    "kafka-target-topic": "customer_topic",
    "object-locator": {
      "schema-name": "Test",
      "table-name": "Customer"
    },
    "partition-key-type": "constant"
  },
  {
    "rule-type": "object-mapping",
    "rule-id": "3",
    "rule-name": "MapToKafka2",
    "rule-action": "map-record-to-record",
    "kafka-target-topic": "address_topic",
    "object-locator": {
      "schema-name": "Test",
      "table-name": "Address"
    },
    "partition-key-type": "constant"
  },
  {
    "rule-type": "object-mapping",
    "rule-id": "4",
    "rule-name": "DefaultMapToKafka",
    "rule-action": "map-record-to-record",
    "object-locator": {
      "schema-name": "Test",
      "table-name": "Bills"
    }
  }
}
```

Kafka マルチトピックレプリケーションを使用すると、単一のレプリケーションタスクでソーステーブルをグループ化して個別の Kafka トピックに移行できます。

Apache Kafka のメッセージ形式

JSON 出力は、単にキーと値のペアのリストです。

RecordType

レコードタイプはデータまたはコントロールのいずれかです。データレコードは、ソースの実際の行を表します。コントロールレコードは、タスクの再起動など、ストリーム内の重要なイベント用です。

運用

データレコードの場合、オペレーションは load、insert、update、または delete です。

コントロールレコードの場合、オペレーションは create-table、rename-table、drop-table、change-columns、add-column、drop-column、rename-column、column-type-change です。

SchemaName

レコードのソーススキーマ。コントロールレコードの場合、このフィールドは空です。

TableName

レコードのソーステーブル。コントロールレコードの場合、このフィールドは空です。

タイムスタンプ

JSON メッセージが構築された時刻のタイムスタンプ。このフィールドは ISO 8601 形式でフォーマットされます。

次の JSON メッセージの例は、追加メタデータをすべて含むデータ型メッセージを示しています。

```
{
  "data":{
    "id":100000161,
    "fname":"val61s",
    "lname":"val61s",
    "REGION":"val61s"
  },
  "metadata":{
    "timestamp":"2019-10-31T22:53:59.721201Z",
    "record-type":"data",
    "operation":"insert",
    "partition-key-type":"primary-key",
    "partition-key-value":"sbtest.sbtest_x.100000161",
    "schema-name":"sbtest",
    "table-name":"sbtest_x",
```

```
"transaction-id":9324410911751,
"transaction-record-id":1,
"prev-transaction-id":9324410910341,
"prev-transaction-record-id":10,
"commit-timestamp":"2019-10-31T22:53:55.000000Z",
"stream-position":"mysql-bin-
changelog.002171:36912271:0:36912333:9324410911751:mysql-bin-changelog.002171:36912209"
}
}
```

次の JSON メッセージの例は、コントロールタイプのメッセージを示しています。

```
{
  "control":{
    "table-def":{
      "columns":{
        "id":{
          "type":"WSTRING",
          "length":512,
          "nullable":false
        },
        "fname":{
          "type":"WSTRING",
          "length":255,
          "nullable":true
        },
        "lname":{
          "type":"WSTRING",
          "length":255,
          "nullable":true
        },
        "REGION":{
          "type":"WSTRING",
          "length":1000,
          "nullable":true
        }
      },
      "primary-key":[
        "id"
      ],
      "collation-name":"latin1_swedish_ci"
    }
  }
}
```

```
},
"metadata":{
  "timestamp":"2019-11-21T19:14:22.223792Z",
  "record-type":"control",
  "operation":"create-table",
  "partition-key-type":"task-id",
  "schema-name":"sbtest",
  "table-name":"sbtest_t1"
}
}
```

のターゲットとしての Amazon OpenSearch Service クラスターの使用 AWS Database Migration Service

を使用して AWS DMS、Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) にデータを移行できます。OpenSearch Service は、OpenSearch Service クラスターのデプロイ、運用、スケーリングが簡単に実行できるマネージドサービスです。

OpenSearch Service では、インデックスとドキュメントを操作します。インデックスはドキュメントのコレクションであり、ドキュメントはスカラー値、配列、およびその他のオブジェクトを含む JSON オブジェクトです。は JSON ベースのクエリ言語 OpenSearch を提供するため、インデックス内のデータをクエリして対応するドキュメントを取得できます。

AWS DMS が OpenSearch Service のターゲットエンドポイントのインデックスを作成すると、ソースエンドポイントからテーブルごとに 1 つのインデックスが作成されます。OpenSearch Service インデックスの作成コストは、いくつかの要因によって異なります。これらは、作成されたインデックスの数、これらのインデックス内のデータの合計量、および が各ドキュメントに OpenSearch 保存する少量のメタデータです。

移行の範囲に適したコンピューティングリソースとストレージリソースを使用して OpenSearch サービスクラスターを設定します。使用するレプリケーションタスクに応じて、次の要素を考慮することをお勧めします。

- 全データロードの場合、移行するデータの合計量、さらに転送の速度を考慮します。
- 継続的な変更のレプリケートの場合、更新頻度、エンドツーエンドのレイテンシーの要件を考慮します。

また、OpenSearch クラスターでインデックスを設定し、ドキュメントの数に細心の注意を払います。

マルチスレッド全ロードタスク設定

転送速度を向上させるために、は OpenSearch Service ターゲットクラスターへのマルチスレッド全ロード AWS DMS をサポートします。は、以下を含むタスク設定でこのマルチスレッド AWS DMS をサポートします。

- `MaxFullLoadSubTasks` - このオプションを使用して、並列ロードするソーステーブルの最大数を指定します。DMS は、専用のサブタスクを使用して、対応する OpenSearch Service ターゲットインデックスに各テーブルをロードします。デフォルトは 8、最大値は 49 です。
- `ParallelLoadThreads` - このオプションを使用して、AWS DMS が各テーブルを OpenSearch Service ターゲットインデックスにロードするために使用するスレッドの数を指定します。OpenSearch Service ターゲットの最大値は 32 です。この上限を増やすよう依頼できます。

Note

`ParallelLoadThreads` をデフォルト値 (0) から変更しない場合、AWS DMS は一度に 1 つのレコードを転送します。この方法の場合、OpenSearch Service クラスターに過度の負荷がかかります。このオプションを 1 以上に設定していることを確認します。

- `ParallelLoadBufferSize` - 並列ロードスレッドが OpenSearch Service ターゲットにデータをロードするために使用するバッファに保存するレコードの最大数を指定するには、このオプションを使用します。デフォルト値は 50 です。最大値は 1000 です。この設定は `ParallelLoadThreads` で使用します。`ParallelLoadBufferSize` は、複数のスレッドがある場合にのみ有効です。

マルチスレッドを使用して DMS が OpenSearch Service クラスターをロードする方法の詳細については、AWS ブログ記事「[移行のために AWS Database Migration Service Amazon OpenSearch Service をスケールする](#)」を参照してください。

マルチスレッド CDC ロードタスクの設定

タスク設定を使用して `PutRecords` API コールの動作を変更するなど、OpenSearch Service ターゲットクラスターの変更データキャプチャ (CDC) のパフォーマンスを向上できます。これを行うには、`ParallelApply*` タスク設定を使用して、同時スレッドの数、スレッドあたりのキュー数、バッファに格納するレコード数を指定します。例えば、CDC ロードを実行し、32 本のスレッドを並列に適用するとします。また、スレッドあたり 64 個のキューにアクセスして、バッファあたり 50 個のレコードを保存する必要があります。

Note

CDC から Amazon OpenSearch Service ターゲットエンドポイントへの ParallelApply* タスク設定の使用のサポートは、AWS DMS バージョン 3.4.0 以降で利用できます。

CDC パフォーマンスを向上させるために、は次のタスク設定 AWS DMS をサポートしています。

- **ParallelApplyThreads** – CDC ロード中に AWS DMS がデータレコードを OpenSearch Service ターゲットエンドポイントにプッシュするために使用する同時スレッドの数を指定します。デフォルト値は 0 で、最大値は 32 です。
- **ParallelApplyBufferSize** – CDC ロード中に OpenSearch Service ターゲットエンドポイントにプッシュする同時スレッドの各バッファキューに格納するレコードの最大数を指定します。デフォルト値は 100 で、最大値は 1,000 です。このオプションは、ParallelApplyThreads で複数のスレッドを指定する場合に使用します。
- **ParallelApplyQueuesPerThread** – CDC 中に各スレッドがキューからデータレコードを取り出して OpenSearch Service エンドポイントのバッチロードを生成するためにアクセスするキューの数を指定する。

ParallelApply* タスク設定を使用する場合、partition-key-type のデフォルトは schema-name.table-name ではなくテーブルの primary-key です。

リレーショナルデータベースから OpenSearch Service インデックスへの移行

AWS DMS は、OpenSearch Service のスカラーデータ型へのデータの移行をサポートしています。Oracle や MySQL などのリレーショナルデータベースから OpenSearch Service に移行する場合は、データを格納する方法を再編成が必要となる場合があります。

AWS DMS は、次の OpenSearch Service スカラーデータ型をサポートしています。

- ブール値
- 日付
- 浮動小数点数
- Int
- String

AWS DMS は、Date 型のデータを String 型に変換します。これらの日付を解釈するカスタムマッピングを指定できます。

AWS DMS は LOB データ型の移行をサポートしていません。

Amazon OpenSearch Service を のターゲットとして使用するための前提条件 AWS Database Migration Service

のターゲットとして OpenSearch Service データベースを使用する前に AWS DMS、AWS Identity and Access Management 必ず (IAM) ロールを作成してください。このロールは、 がターゲットエンドポイントの OpenSearch Service インデックス AWS DMS にアクセスできるようにします。アクセス許可の最小設定は、次の IAM ポリシーで示します。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "1",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "dms.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

OpenSearch Service への移行に使用するロールには、次のアクセス権限が必要です。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "es:ESHttpDelete",
    "es:ESHttpGet",
    "es:ESHttpHead",
    "es:ESHttpPost",
    "es:ESHttpPut"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

前の例では、*region*を AWS リージョン識別子、*account-id* を AWS アカウント ID、 を Amazon OpenSearch Service ドメインの名前*domain-name*に置き換えます。例: arn:aws:es:us-west-2:123456789012:domain/my-es-domain。

のターゲットとして OpenSearch Service を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS

追加の接続属性の使用と同様、エンドポイントの設定を使用して、ターゲットの OpenSearch Service データベースを設定できます。AWS DMS コンソールを使用するか、`--elasticsearch-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}'`JSON 構文での `create-endpoint` コマンドを使用して[AWS CLI](#)、ターゲットエンドポイントを作成するときに設定を指定します。

次の表は、ターゲットとして OpenSearch Service を使用できるエンドポイント設定を説明しています。

属性名	有効値	デフォルト値と説明
FullLoadErrorPercentage	0 より大きく、100 より小さい正の整数。	10 – 全ロードタスクの場合、この属性によって、タスクが失敗するまでに許容されるエラーのしきい値が決まります。たとえば、ソースエンドポイントに 1,500 行あり、このパラメータが 10 に設定されているとします。ターゲットエンドポイントへの書き込み時に が 150 個を超えるエラー (行数の 10%) AWS DMS を検出した場合、タスクは失敗します。

属性名	有効値	デフォルト値と説明
ErrorRetryDuration	0 より大きい正の整数。	300 – ターゲットエンドポイントでエラーが発生した場合、はこの数秒間 AWS DMS 再試行します。再試行しない場合、タスクは失敗します。
UseNewMappingType	true、または false	false、ただし opensearch v2.x を使用するには、true に設定する必要があります。

のターゲットとして Amazon OpenSearch Service を使用する場合の制限 AWS Database Migration Service

Amazon OpenSearch Service をターゲットとして使用する場合、次の制限が適用されます。

- OpenSearch Service は、動的マッピング (自動推測) を使用して、移行されたデータに使用するデータ型を決定します。
- OpenSearch サービスは、各ドキュメントを一意的 ID で保存します。以下は ID の例です。

```
"_id": "D359F8B537F1888BC71FE20B3D79EAE6674BE7ACA9B645B0279C7015F6FF19FD"
```

各ドキュメント ID は 64 バイト長であるため、ストレージ要件と予想されます。たとえば、AWS DMS ソースから 100,000 行を移行する場合、結果の OpenSearch Service インデックスにはさらに 6,400,000 バイトのストレージが必要です。

- OpenSearch Service では、プライマリキー属性を更新できません。この制限は、ターゲットで不要なデータが発生する可能性があるため、変更データキャプチャ (CDC) で継続的なレプリケーションを使用する場合に重要です。CDC モードでは、プライマリキーは 32 バイト長の SHA256 値にマップされます。この値はユーザーが判読できる 64 バイト文字列に変換され、OpenSearch サービスのドキュメント ID として使用されます。
- が移行できない項目 AWS DMS を検出した場合、Amazon CloudWatch Logs にエラーメッセージを書き込みます。この動作は、例外テーブルにエラーを書き込む他の AWS DMS ターゲットエンドポイントの動作とは異なります。
- AWS DMS は、マスターユーザーとパスワードできめ細かなアクセスコントロールが有効になっている Amazon ES クラスターへの接続をサポートしていません。
- AWS DMS は OpenSearch Service サーバーレスをサポートしていません。
- OpenSearch サービスは、既存のインデックスへのデータの書き込みをサポートしていません。

- レプリケーションタスクの TargetTablePrepMode:TRUNCATE_BEFORE_LOAD 設定は、OpenSearch ターゲットエンドポイントでの使用には対応していません。
- を使用して Amazon Elasticsearch にデータを移行する場合 AWS DMS、ソースデータにはプライマリキーまたは一意の識別子列が必要です。ソースデータにプライマリキーまたは一意の識別子がない場合は、define-primary-key の変換ルールを使用して定義する必要があります。

Amazon OpenSearch Service のターゲットデータ型

が異種データベースからデータを AWS DMS 移行すると、サービスはソースデータベースのデータ型をデータ型と呼ばれる中間 AWS DMS データ型にマッピングします。その後、サービスは中間データ型をターゲットデータ型にマッピングします。次の表は、OpenSearch Service で各 AWS DMS データ型とマッピングされるデータ型を示しています。

AWS DMS データ型	OpenSearch Service のデータ型
ブール値	boolean
日付	string
時間	date
タイムスタンプ	date
INT4	integer
Real4	float
UINT4	integer

AWS DMS データ型の詳細については、「」を参照してください[AWS Database Migration Service のデータ型](#)。

AWS Database Migration Service のターゲットとしての Amazon DocumentDB の使用

が AWS DMS サポートする Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) のバージョンについては、「」を参照してください[のターゲット AWS DMS](#)。AWS DMS を使用して、AWS DMS がサポート

するソースデータエンジンから Amazon DocumentDB にデータを移行できます。ソースエンジンは、Amazon RDS、Aurora、Amazon S3 などの AWS マネージドサービス上に配置できます。このエンジンは Amazon EC2 またはオンプレミスで実行されている MongoDB などの自己管理データベース上に存在していてもかまいません。

を使用して AWS DMS、ソースデータを Amazon DocumentDB データベース、コレクション、またはドキュメントにレプリケートできます。

 Note

ソース エンドポイントが MongoDB または Amazon DocumentDB の場合は、[Document mode] (ドキュメントモード) で移行します。

MongoDB はバイナリ JSON 形式 (BSON) でデータを保存します。は、Amazon DocumentDB でサポートされているすべての BSON データ型 AWS DMS をサポートします。これらのデータ型のリストについては、Amazon DocumentDB デベロッパーガイドの「[サポートされている MongoDB API およびオペレーション、データ型](#)」をご参照ください。

ソースエンドポイントがリレーショナルデータベースの場合、は次のようにデータベースオブジェクトを Amazon DocumentDB に AWS DMS マッピングします。

- リレーショナルデータベースあるいはデータベーススキーマは、Amazon DocumentDB のデータベースにマップされます。
- リレーショナルデータベース内のテーブルは、Amazon DocumentDB 内のコレクションですにマップされます。
- リレーショナルテーブル内のレコードは、Amazon DocumentDB 内の文書にマップされます。ソースレコードのデータから各ドキュメントが構築されます。

ソース エンドポイントが Amazon S3 である場合は、Amazon S3 の AWS DMS マッピングルールに対応する Amazon DocumentDB オブジェクトが作成されます。たとえば次のような URI があつたとします。

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/hr/employee
```

この場合、は のオブジェクトを次のように Amazon DocumentDB amzn-s3-demo-bucketに AWS DMS マッピングします。

- URI の最上位パート (hr) は、Amazon DocumentDB データベースにマップされます。
- 次の URI パート (employee) は、Amazon DocumentDB のコレクションにマップされます。
- employee の各オブジェクトは Amazon DocumentDB 内のドキュメントにマップされます。

Amazon S3 のマッピングルールの詳細については、「[のソースとしての Amazon S3 の使用 AWS DMS](#)」をご参照ください。

Amazon DocumentDB のエンドポイント設定

AWS DMS バージョン 3.5.0 以降では、並列スレッドと一括オペレーションのタスク設定を調整することで、Amazon DocumentDB エンドポイントの変更データキャプチャ (CDC) のパフォーマンスを向上させることができます。これを行うには、ParallelApply* タスク設定を使用して、同時スレッドの数、スレッドあたりのキュー数、バッファに格納するレコード数を指定します。例えば、CDC ロードを実行し、128 本のスレッドを並列に適用するとします。また、スレッドあたり 64 個のキューにアクセスして、バッファあたり 50 個のレコードを保存する必要があります。

CDC パフォーマンスを向上させるために、は次のタスク設定 AWS DMS をサポートしています。

- ParallelApplyThreads – CDC ロード中に AWS DMS がデータレコードを Amazon DocumentDB ターゲットエンドポイントにプッシュするために使用する同時スレッドの数を指定します。デフォルト値は 0 で、最大値は 32 です。
- ParallelApplyBufferSize – CDC ロード中に Amazon DocumentDB ターゲットエンドポイントにプッシュする同時スレッドの各バッファキューに格納するレコードの最大数を指定します。デフォルト値は 100 で、最大値は 1,000 です。このオプションは、ParallelApplyThreads で複数のスレッドを指定する場合に使用します。
- ParallelApplyQueuesPerThread – CDC 中に各スレッドがキューからデータレコードを取り出して Amazon DocumentDB エンドポイントのバッチロードを生成するためにアクセスするキューの数を指定する。デフォルトは 1 です。最大数は 512。

Note

Amazon DocumentDB ターゲットの場合、並列 CDC 適用によってキーエラーが重複したり、セカンダリー意インデックスを使用するワークロードや変更の厳密な順序付けが必要なワークロードに CDC 適用が停止されたりする可能性があります。これらのワークロードには、デフォルトのシングルスレッド CDC 適用設定を使用します。

のターゲットとして Amazon DocumentDB を使用する方法の詳細については AWS DMS、以下のセクションを参照してください。

トピック

- [ソースから Amazon DocumentDB ターゲットへのデータのマッピング](#)
- [ターゲットとしての Amazon DocumentDB Elastic Cluster への接続](#)
- [Amazon DocumentDB をターゲットとする継続的なレプリケーション](#)
- [Amazon DocumentDB をターゲットとして使用する場合の制限事項](#)
- [ターゲットとしての Amazon DocumentDB のエンドポイントの設定](#)
- [Amazon DocumentDB のターゲットデータ型](#)

Note

移行プロセスのstep-by-stepのチュートリアルについては、AWS Database Migration Service Step-by-Step移行ガイド」の[MongoDB から Amazon DocumentDB への移行](#)」を参照してください。

ソースから Amazon DocumentDB ターゲットへのデータのマッピング

AWS DMS はソースエンドポイントからレコードを読み取り、読み取りデータに基づいて JSON ドキュメントを作成します。JSON ドキュメントごとに、一意の識別子として機能する `_id` フィールドを決定 AWS DMS する必要があります。このターゲットは次に、その `_id` フィールドをプライマリ キーとして使用して JSON ドキュメントを、Amazon DocumentDB コレクションに書き込みます。

単一列のソースデータ

ソースデータが 1 つの列で構成されている場合、そのデータは文字列型である必要があります。(ソースエンジンに応じて、実際のデータ型は VARCHAR、NVARCHAR、TEXT、LOB、CLOB などです)。データは有効な JSON ドキュメントであると AWS DMS 想定し、そのまま Amazon DocumentDB にレプリケートします。

結果の JSON ドキュメントに `_id` という名前のフィールドが含まれている場合は、そのフィールドが Amazon DocumentDB で一意の `_id` として使用されます。

JSON に `_id` フィールドが含まれていない場合は、Amazon DocumentDB によって自動的に `_id` 値が生成されます。

複数列のソースデータ

ソースデータが複数の列で構成されている場合、はこれらのすべての列から JSON ドキュメント AWS DMS を作成します。ドキュメントの `_id` フィールドを決定するために、は次のように AWS DMS 処理します。

- `_id` という名前の列がある場合は、その列のデータがターゲット `_id` として使用されます。
- `_id` 列がないが、ソースデータにプライマリキーまたは一意のインデックスがある場合、AWS DMS はそのキーまたはインデックス値を `_id` 値として使用します。プライマリキーや一意のインデックスのデータは、JSON ドキュメント内の明示的なフィールドとしても表示されます。
- `_id` 列も、プライマリ キーも、一意のインデックスもない場合は、Amazon DocumentDB によって自動的に `_id` 値が生成されます。

ターゲットエンドポイントのデータ型の強制変換

AWS DMS は、Amazon DocumentDB ターゲットエンドポイントに書き込むときにデータ構造を変更できます。これらの変更をリクエストするには、ソースエンドポイントでテーブルや列の名前を変更するか、タスクの実行時に適用される変換ルールを指定します。

ネストされた JSON ドキュメント (`json_` プレフィックス) の使用

ソース列の名前に `json_` というプレフィックスを付けることによってデータ型を強制変換することができます (`json_columnName`)。手動で行うことも、変換を使用して行うこともできます。この場合、その列は、文字列フィールドとしてではなく、ターゲットドキュメント内のネストされた JSON ドキュメントとして作成されます。

たとえば、MongoDB ソースエンドポイントから次のドキュメントを移行するとします。

```
{
  "_id": "1",
  "FirstName": "John",
  "LastName": "Doe",
  "ContactDetails": "{\"Home\": {\"Address\": \"Boston\", \"Phone\": \"1111111\"}, \"Work\": { \"Address\": \"Boston\", \"Phone\": \"222222222\"}}"
```

これらのソースデータ型を強制変換しない場合、埋め込まれている `ContactDetails` ドキュメントは文字列として移行されます。

```
{
```

```
{
  "_id": "1",
  "FirstName": "John",
  "LastName": "Doe",
  "ContactDetails": "{ \"Home\": { \"Address\": \"Boston\", \"Phone\": \"1111111\" },
  \"Work\": { \"Address\": \"Boston\", \"Phone\": \"22222222\" } }"
}
```

しかし、変換ルールを追加して、ContactDetails を JSON オブジェクトに強制変換することができます。たとえば、ソース列の元の名前が ContactDetails である場合に、データ型をネストされた JSON に強制変換するには、ソースに「*json_*」プレフィックスを手動で追加するか、変換ルールを使用して、ソースエンドポイントの列名前「JSON_ContactDetails」に変更する必要があります。例えば、次の変換ルールを使用できます。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "transformation",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "rule-target": "column",
      "object-locator": {
        "schema-name": "%",
        "table-name": "%",
        "column-name": "ContactDetails"
      },
      "rule-action": "rename",
      "value": "json_ContactDetails",
      "old-value": null
    }
  ]
}
```

AWS DMS は、次のように ContactDetails フィールドをネストされた JSON としてレプリケートします。

```
{
  "_id": "1",
  "FirstName": "John",
  "LastName": "Doe",
  "ContactDetails": {
```

```
    "Home": {
      "Address": "Boston",
      "Phone": "1111111111"
    },
    "Work": {
      "Address": "Boston",
      "Phone": "2222222222"
    }
  }
}
```

JSON 配列 (array_ プレフィックス) の使用

列の名前に `array_` というプレフィックスを付けることによってデータ型を強制変換することができます (`array_`*columnName*)。手動で行うことも、変換を使用して行うこともできます。この場合、は列 AWS DMS を JSON 配列と見なし、ターゲットドキュメントにそのように作成します。

たとえば、MongoDB ソースエンドポイントから次のドキュメントを移行するとします。

```
{
  "_id" : "1",
  "FirstName": "John",
  "LastName": "Doe",

  "ContactAddresses": ["Boston", "New York"],

  "ContactPhoneNumbers": ["1111111111", "2222222222"]
}
```

これらのソースデータ型を強制変換しない場合、埋め込まれている `ContactDetails` ドキュメントは文字列として移行されます。

```
{
  "_id": "1",
  "FirstName": "John",
  "LastName": "Doe",

  "ContactAddresses": "[\"Boston\", \"New York\"]",

  "ContactPhoneNumbers": "[\"1111111111\", \"2222222222\"]"
}
```

しかし、変換ルールを追加して、ContactAddress と ContactPhoneNumbers を JSON 配列に強制変換することができます。その例を次の表に示します。

ソース列の元の名前	ソース列の変更後の名前
ContactAddress	array_ContactAddress
ContactPhoneNumbers	array_ContactPhoneNumbers

AWS DMS はContactPhoneNumbers次のように ContactAddressと をレプリケートします。

```
{
  "_id": "1",
  "FirstName": "John",
  "LastName": "Doe",
  "ContactAddresses": [
    "Boston",
    "New York"
  ],
  "ContactPhoneNumbers": [
    "1111111111",
    "2222222222"
  ]
}
```

TLS を使用して Amazon DocumentDB に接続する

デフォルトでは、新しく作成された Amazon DocumentDB クラスターは、Transport Layer Security (TLS) を使用したセキュアな接続のみを受け入れます。TLS が有効になっている場合、Amazon DocumentDB へのすべての接続で公開キーが必要になります。

Amazon DocumentDB のパブリックキーを取得するには、ホストされている Amazon S3 バケット `rds-combined-ca-bundle.pem` から ファイル をダウンロードします。AWS ファイルのダウンロードの詳細については、Amazon DocumentDB デベロッパーガイドの「[TLS を使用した接続の暗号化](#)」をご参照ください。

この .pem ファイルをダウンロードしたら、以下 AWS DMS に示すように、そのファイルに含まれるパブリックキーを にインポートできます。

AWS マネジメントコンソール

パブリックキー (.pem) ファイルをインポートするには

1. <https://console.aws.amazon.com/dms> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Certificates] を選択します。
3. [Import certificate (証明書のインポート)] を選択し、次の操作を行います。
 - [Certificate identifier (証明書の識別子)] に、証明書の一意の名前を入力します (例: docdb-cert)。
 - [Import file (ファイルのインポート)] で、.pem ファイルを保存した場所を参照します。

すべての設定が正しいことを確認したら、[Add new CA certificate (新しい CA 証明書の追加)] を選択します。

AWS CLI

次の例に示すように `aws dms import-certificate` コマンドを使用します。

```
aws dms import-certificate \  
  --certificate-identifier docdb-cert \  
  --certificate-pem file:///./rds-combined-ca-bundle.pem
```

AWS DMS ターゲットエンドポイントを作成するときは、証明書識別子 (など docdb-cert) を指定します。また、[SSL mode (SSL モード)] パラメータを [verify-full] に設定します。

ターゲットとしての Amazon DocumentDB Elastic Cluster への接続

AWS DMS バージョン 3.4.7 以降では、Amazon DocumentDB ターゲットエンドポイントを Elastic クラスターとして作成できます。ターゲットエンドポイントを Elastic クラスターとして作成する場合、既存の SSL 証明書は機能しないため、Amazon DocumentDB Elastic クラスターエンドポイントに新しい SSL 証明書をアタッチする必要があります。

新しい SSL 証明書を Amazon DocumentDB Elastic クラスターエンドポイントにアタッチするには

1. ブラウザで <https://www.amazontrust.com/repository/SFSRootCAG2.pem> を開いて、コンテンツを .pem に一意のファイル名を付けて保存します (SFSRootCAG2.pem など)。この証明書ファイルは、後半の手順でインポートする必要があります。

2. Elastic クラスターエンドポイントを作成して、次のオプションを設定します。
 - a. [エンドポイント設定] の下で、[新しい CA 証明書の追加] をクリックします。
 - b. [証明書の識別子] には、**SFSRootCAG2.pem** を入力します。
 - c. [証明書ファイルのインポート] では、[ファイルを選択] をクリックして、前のタスクでダウンロードした SFSRootCAG2.pem ファイルに移動します。
 - d. ファイルを選択して、ダウンロードした SFSRootCAG2.pem ファイルを選択します。
 - e. [証明書のインポート] を選択します。
 - f. [証明書の選択] ドロップダウンで、[SFSRootCAG2.pem] を選択します。

ダウンロードした SFSRootCAG2.pem ファイルからの新しい SSL 証明書が、Amazon DocumentDB Elastic クラスターエンドポイントにアタッチされます。

Amazon DocumentDB をターゲットとする継続的なレプリケーション

Amazon DocumentDB をターゲットとした継続的なレプリケーション (変更データキャプチャ、CDC) が有効になっている場合、AWS DMS バージョン 3.5.0 以降では以前のリリースと比べてパフォーマンスが 20 倍向上しています。が 1 秒あたり最大 250 レコード AWS DMS を処理する以前のリリースでは、AWS DMS は現在、1 秒あたり 5000 レコード以上を効率的に処理します。AWS DMS また、は Amazon DocumentDB のドキュメントがソースと同期していることを確認します。ソースレコードを作成または更新するときは、まず以下を実行して、影響を受ける Amazon DocumentDB レコードを決定 AWS DMS する必要があります。

- ソースレコードに `_id` という名前の列がある場合は、その列の値を使用して Amazon DocumentDB コレクションの対応する `_id` が特定されます。
- `_id` 列がないが、ソースデータにプライマリキーまたは一意のインデックスがある場合、AWS DMS はそのキーまたはインデックス値を Amazon DocumentDB コレクションの `_id` として使用します。
- ソースレコードに `_id` 列、プライマリキー、または一意のインデックスがない場合、はすべてのソース列を Amazon DocumentDB コレクションの対応するフィールドに AWS DMS 一致させます。

新しいソースレコードが作成されると、は対応するドキュメントを Amazon DocumentDB に AWS DMS 書き込みます。既存のソースレコードが更新されると、は Amazon DocumentDB のターゲットドキュメントの対応するフィールド AWS DMS を更新します。ターゲットドキュメントには存在するがソースレコードには存在しないフィールドは、一切変更されません。

ソースレコードが削除されると、は Amazon DocumentDB から対応するドキュメント AWS DMS を削除します。

ソースの構造の変更 (DDL)

継続的レプリケーションでは、ソースのデータ構造 (テーブル、列など) の変更が Amazon DocumentDB の対応する要素に反映されます。リレーショナルデータベースでは、これらの変更はデータ定義言語 (DDL) ステートメントを使用して開始されます。がこれらの変更を Amazon DocumentDB AWS DMS に伝達する方法を次の表に示します。

ソースの DDL	Amazon DocumentDB ターゲットでの効果
CREATE TABLE	空のコレクションが作成されます。
テーブル名を変更するステートメント (RENAME TABLE、ALTER TABLE...RENAME など)	コレクションの名前が変更されます。
TRUNCATE TABLE	コレクションからすべてのドキュメントが削除されます (HandleSourceTableTruncated が true の場合のみ)。詳細については、「 変更処理の DDL 処理のタスク設定 」をご参照ください。
DROP TABLE	コレクションが削除されます (HandleSourceTableDropped が true の場合のみ)。詳細については、「 変更処理の DDL 処理のタスク設定 」をご参照ください。
テーブルに列を追加するステートメント (ALTER TABLE...ADD など)	この DDL ステートメントは無視され、警告が表示されます。ソースで最初の INSERT が実行されたときに、ターゲットドキュメントに新しいフィールドが追加されます。
ALTER TABLE...RENAME COLUMN	この DDL ステートメントは無視され、警告が表示されます。ソースで最初の INSERT が実行されたときに、ターゲットドキュメントに新しい名前のフィールドが追加されます。

ソースの DDL	Amazon DocumentDB ターゲットでの効果
ALTER TABLE...DROP COLUMN	この DDL ステートメントは無視され、警告が表示されます。
列のデータ型を変更するステートメント (ALTER COLUMN...MODIFY など)	この DDL ステートメントは無視され、警告が表示されます。ソースでその新しいデータ型を使用した最初の INSERT が実行されたときに、その新しいデータ型のフィールドを使用してターゲットドキュメントが作成されます。

Amazon DocumentDB をターゲットとして使用する場合の制限事項

Amazon DocumentDB をターゲットとして使用する場合は、次の制限が適用されます AWS DMS。

- Amazon DocumentDB では、コレクション名にドル記号 (\$) を含めることはできません。また、データベース名に Unicode 文字を含めることもできません。
- AWS DMS では、複数のソーステーブルを 1 つの Amazon DocumentDB コレクションに統合することはできません。
- AWS DMS がプライマリーキーを持たないソーステーブルから変更を処理すると、そのテーブル内の LOB 列は無視されます。
- [変更テーブル] オプションが有効で、AWS DMS で「_id」という名前のソース列が検出されると、その列が変更テーブルに「__id」(アンダースコア 2 つが前に付く)として表示されます。
- ソースエンドポイントとして Oracle を選択する場合は、Oracle ソースで完全なサブリメンタルロギングが有効になっている必要があります。有効になっていないと、ソースに変更されていない列がある場合にデータが null 値として Amazon DocumentDB にロードされます。
- レプリケーション タスクの設定、TargetTablePrepMode:TRUNCATE_BEFORE_LOAD は、DocumentDB ターゲット エンドポイントでの使用には対応していません。
- MongoDB の上限付きコレクションは、Amazon DocumentDB ではサポートされていません。ただし AWS DMS は、ターゲット DocumentDB の上限なしのコレクションなどのオブジェクトを自動的に移行します。
- Amazon DocumentDB ターゲットに並列 CDC を適用すると、キーエラーが重複したり、セカンダリー意インデックスを使用するワークロードや変更の厳密な順序付けが必要なワークロードに CDC 適用が停止されたりする可能性があります。このようなワークロードでは、デフォルトのシングルスレッド CDC 適用設定を使用します。

ターゲットとしての Amazon DocumentDB のエンドポイントの設定

追加の接続属性の使用と同様、エンドポイントの設定を使用して、ターゲットの Amazon DocumentDB データベースを設定できます。AWS DMS コンソールを使用するか、`--doc-db-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}'` JSON 構文での `create-endpoint` コマンドを使用して[AWS CLI](#)、ターゲットエンドポイントを作成するときに設定を指定します。

次の表は、ターゲットとして Amazon DocumentDB を使用できるエンドポイント設定を説明しています。

属性名	有効値	デフォルト値と説明
replicate ShardColl ections	boolean true false	true の場合、このエンドポイント設定には次のような影響がおよび、次のとおりの制限がある。 - AWS DMS は、ターゲットシャードコレクションにデータをレプリケートできます。この設定は、ターゲットの DocumentDB エンドポイントが Elastic クラスターである場合にのみ適用される。 - TargetTablePrepMode を DO_NOTHING に設定する必要がある。 - AWS DMS は移行false中に を自動的に useUpdateLookup に設定します。

Amazon DocumentDB のターゲットデータ型

次の表に、DMS の使用時にサポートされる Amazon DocumentDB AWS ターゲットデータ型と、AWS DMS データ型からのデフォルトのマッピングを示します。DMS データ型の詳細については、AWS 「」を参照してください[AWS Database Migration Service のデータ型](#)。

AWS DMS データ型	Amazon DocumentDB データ型
BOOLEAN	ブール値
BYTES	バイナリデータ
DATE	日付

AWS DMS データ型	Amazon DocumentDB データ型
TIME	文字列 (UTF8)
DATETIME	日付
INT1	32 ビット整数
INT2	32 ビット整数
INT4	32 ビット整数
INT8	64 ビット整数
NUMERIC	文字列 (UTF8)
REAL4	Double
REAL8	Double
STRING	データが JSON として認識された場合、 はデータをドキュメントとして Amazon DocumentDB AWS DMS に移行します。それ以外の場合は文字列 (UTF8) にマップされます。
UINT1	32 ビット整数
UINT2	32 ビット整数
UINT4	64 ビット整数
UINT8	文字列 (UTF8)
WSTRING	データが JSON として認識された場合、 はデータをドキュメントとして Amazon DocumentDB AWS DMS に移行します。それ以外の場合は文字列 (UTF8) にマップされます。
BLOB	バイナリ
CLOB	データが JSON として認識された場合、 はデータをドキュメントとして Amazon DocumentDB AWS DMS に移行します。それ以外の場合は文字列 (UTF8) にマップされます。

AWS DMS データ型	Amazon DocumentDB データ型
NCLOB	データが JSON として認識された場合、 はデータをドキュメントとして Amazon DocumentDB AWS DMS に移行します。それ以外の場合は文字列 (UTF8) にマップされます。

のターゲットとしての Amazon Neptune の使用 AWS Database Migration Service

Amazon Neptune は、高速で信頼性に優れたフルマネージド型のグラフデータベースサービスであり、高度に接続されたデータセットを使用するアプリケーションの構築と実行を容易にします。Neptune の中核は、専用のハイパフォーマンスなグラフデータベース エンジンです。このエンジンは、数十億の関係を保存し、ミリ秒単位のレイテンシーでグラフをクエリできるよう最適化されています。Neptune は、人気の高いグラフクエリ言語 Apache TinkerPop Gremlin と W3C の SPARQL をサポートしています。Amazon Neptune の詳細については、Amazon Neptune ユーザーガイドの「[Amazon Neptune のクォータ](#)」をご参照ください。

Neptune などのグラフデータベースがなければ、リレーショナルデータベースで高接続データをモデル化するとよいでしょう。データに動的接続がある可能性があるため、このようなデータソースを使用するアプリケーションは SQL で接続されたデータクエリをモデル化する必要があります。この方法では、グラフクエリを SQL に変換するために余分なレイヤーを記述する必要があります。また、リレーショナルデータベースにはスキーマの剛性があります。接続を変更するスキーマのすべての変更には、新しいスキーマをサポートするために、ダウンタイムおよびクエリ変換の追加メンテナンスが必要になります。アプリケーションの設計時に考慮すべき別の大きな制約は、クエリのパフォーマンスです。

グラフデータベースは、このような状況を大幅に簡素化することができます。スキーマから解放され、豊富なグラフクエリレイヤー (Gremlin または SPARQL) とグラフクエリ用に最適化されたインデックスにより、柔軟性とパフォーマンスが向上します。Amazon Neptune グラフデータベースには、保存時の暗号化、安全な認可レイヤー、デフォルトバックアップ、マルチ AZ サポート、リードレプリカ サポートなどのエンタープライズ機能もあります。

を使用すると AWS DMS、高度に接続されたグラフをモデル化するリレーショナルデータを、サポートされている SQL データベースの DMS ソースエンドポイントから Neptune ターゲットエンドポイントに移行できます。

詳細については、以下をご参照ください。

トピック

- [ターゲットとしての Amazon Neptune への移行の概要](#)
- [ターゲットとしての Amazon Neptune エンドポイント設定の指定](#)
- [ターゲットとして Amazon Neptune にアクセスするための IAM サービスロールの作成](#)
- [ターゲットとしての Amazon Neptune 用の Gremlin および R2RML を使用したグラフ マッピング ルールの指定](#)
- [ターゲットとしての Amazon Neptune への Gremlin および R2RML 移行のデータ型](#)
- [ターゲットとしての Amazon Neptune の使用における制限](#)

ターゲットとしての Amazon Neptune への移行の概要

Neptune ターゲットへの移行を開始する前に、AWS アカウントに次のリソースを作成します。

- ターゲット エンドポイントの Neptune クラスター。
- ソースエンドポイント AWS DMS の でサポートされている SQL リレーショナルデータベース。
- ターゲット エンドポイントの Amazon S3 バケット。この S3 バケットを Neptune クラスターと同じ AWS リージョンに作成します。AWS DMS は、この S3 バケットを Neptune データベースに一括ロードするターゲットデータの間接ファイルストレージとして使用します。Amazon S3 バケットの作成の詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの[バケットの作成](#)をご参照ください。
- Neptune クラスターと同じ VPC 内の S3 の Virtual Private Cloud (VPC) エンドポイント。
- IAM ポリシーを含む AWS Identity and Access Management (IAM) ロール。このポリシーでは、ターゲットエンドポイントの S3 バケットに対する、GetObject、PutObject、DeleteObject および ListObject アクセス許可を指定する必要があります。このロールは、ターゲット S3 バケット AWS DMS と Neptune データベースの両方への IAM アクセスを持つと Neptune の両方によって引き受けられます。詳細については、「[ターゲットとして Amazon Neptune にアクセスするための IAM サービスロールの作成](#)」を参照してください。

これらのリソースを取得したら、Neptune ターゲットへの移行の設定とスタートは、コンソールまたは DMS API を使用した全ロードの移行と同様です。ただし、Neptune ターゲットへの移行には固有のステップが必要です。

AWS DMS リレーショナルデータベースを Neptune に移行するには

1. [レプリケーション インスタンスの作成](#) の説明に従って、レプリケーションインスタンスを作成します。
2. ソースエンドポイントの でサポートされている SQL リレーショナルデータベースを作成してテスト AWS DMS します。
3. Neptune データベースのターゲット エンドポイントを作成してテストします。

ターゲット エンドポイント を Neptune データベースに接続するには、Neptune クラスター エンドポイントまたは Neptune ライター インスタンス エンドポイントのサーバー名を指定します。また、 の S3 バケットフォルダを指定 AWS DMS して、Neptune データベースへの一括ロード用に中間ファイルを保存します。

移行中、 は、指定した最大ファイルサイズまで、移行されたすべてのターゲットデータをこの S3 バケットフォルダに AWS DMS 保存します。このファイルストレージがこの最大サイズに達すると、AWS DMS は保存された S3 データをターゲットデータベースにロードします。フォルダをクリアして、後でターゲットデータベースにロードするために、追加ターゲットデータの保存を有効にします。これらの設定の指定の詳細については、「[ターゲットとしての Amazon Neptune エンドポイント設定の指定](#)」をご参照ください。

4. 手順 1 ~ 3 で作成したリソースを使用して全ロードレプリケーション タスクを作成し、次の手順を実行します：
 - a. 通常のタスクテーブルマッピングを使用して、適切な選択ルールと変換ルールを使用して、リレーショナルデータベースから移行する特定のソーススキーマ、テーブルおよびビューを指定します。詳細については、「[テーブルマッピングを使用して、タスクの設定を指定する](#)」をご参照ください。
 - b. 次のいずれかを選択して、ターゲットマッピングを指定し、ソーステーブルおよびビューから Neptune ターゲット データベースグラフへのマッピングルールを指定します。
 - Gremlin JSON — Gremlin JSON を使用して Neptune データベースをロードする方法については、Amazon Neptune ユーザーガイドの「[Gremlin ロードデータ形式](#)」をご参照ください。
 - SPARQL RDB からリソース記述フレームワーク マッピング言語 (R2RML) への SPARQL R2RML の使用方法については、W3C 仕様の「[R2RML: RDB から RDF へのマッピング言語](#)」をご参照ください。
 - c. 次のいずれかを行います。

- AWS DMS コンソールを使用して、「データベース移行タスクの作成」ページのグラフマッピングルールを使用してグラフマッピングオプションを指定します。
- AWS DMS API を使用して、CreateReplicationTaskAPI コールの TaskData リクエストパラメータを使用してこれらのオプションを指定します。

Gremlin JSON および SPARQL R2RML を使用してグラフマッピングルールを指定する方法の詳細と例については、「[ターゲットとしての Amazon Neptune 用の Gremlin および R2RML を使用したグラフ マッピングルールの指定](#)」をご参照ください。

5. 移行タスクのレプリケーションを開始します。

ターゲットとしての Amazon Neptune エンドポイント設定の指定

ターゲットエンドポイントを作成または変更するには、コンソール、CreateEndpoint または ModifyEndpoint API オペレーションを使用します。

AWS DMS コンソールの Neptune ターゲットの場合、エンドポイントの作成またはエンドポイントコンソールの変更ページでエンドポイント固有の設定を指定します。CreateEndpoint と ModifyEndpoint に、NeptuneSettings オプションのリクエストパラメータを指定します。以下の例は CLI を使用してこれを行う方法を示しています。

```
dms create-endpoint --endpoint-identifier my-neptune-target-endpoint
--endpoint-type target --engine-name neptune
--server-name my-neptune-db.cluster-cspckvklbvgf.us-east-1.neptune.amazonaws.com
--port 8192
--neptune-settings
  '{"ServiceAccessRoleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/myNeptuneRole",
  "S3BucketName":"amzn-s3-demo-bucket",
  "S3BucketFolder":"amzn-s3-demo-bucket-folder",
  "ErrorRetryDuration":57,
  "MaxFileSize":100,
  "MaxRetryCount": 10,
  "IAMAuthEnabled":false}'
```

ここでは、CLI --server-name オプションで、Neptune クラスター ライター エンドポイントのサーバ名を指定します。または、Neptune ライターインスタンス エンドポイントのサーバー名を指定することもできます。

--neptune-settings オプションリクエストパラメータは次のとおりです。

- `ServiceAccessRoleArn` – (必須) Neptune ターゲットエンドポイント用に作成したサービスロールの Amazon リソースネーム (ARN)。詳細については、「[ターゲットとして Amazon Neptune にアクセスするための IAM サービスロールの作成](#)」をご参照ください。
- `S3BucketName` – (必須) DMS が Neptune ターゲットデータベースへ一括ロードする前に、移行されたグラフデータを .csv ファイルに一時的に保存する S3 バケットの名前。DMS は、これらの .csv ファイルに格納する前に、SQL ソースデータをグラフデータにマッピングします。
- `S3BucketFolder` – (必須) DMS が `S3BucketName` で指定された S3 バケットに移行されたグラフデータを保存するフォルダのパス
- `ErrorRetryDuration` – (オプション) エラーを発生させる前に、DMS が Neptune ターゲットデータベースに移行されたグラフデータの一括ロードを再試行するまで待機する時間 (ミリ秒)。デフォルトは 250 です。
- `MaxFileSize` – (オプション) DMS が Neptune ターゲットデータベースにデータを一括ロードする前に、.csv ファイルに保存される移行済みグラフデータの最大サイズ (KB 単位)。デフォルトは 1,048,576 KB (1 GB) です。成功すると、DMS はバケットをクリアし、移行されたグラフデータの次のバッチを保存する準備が整います。
- `MaxRetryCount` – (オプション) エラーを発生させる前に、DMS が移行されたグラフデータの Neptune ターゲットデータベースへの一括ロード リトライ回数。デフォルトは 5 です。
- `IAMAuthEnabled` – (オプション) このエンドポイントで IAM 認可を有効にする場合は、このパラメータを `true` に設定し、`ServiceAccessRoleArn` によって指定されたサービスロールに適切な IAM ポリシードキュメントをアタッチします。デフォルトは `false` です。

ターゲットとして Amazon Neptune にアクセスするための IAM サービスロールの作成

ターゲットとして Neptune にアクセスするには、IAM を使用してサービスロールを作成します。Neptune エンドポイントの設定に応じて、以下で説明する IAM ポリシーと信頼ドキュメントの一部またはすべてをこのロールにアタッチします。Neptune エンドポイントを作成するときに、このサービスロールの ARN を指定します。これにより、AWS DMS と Amazon Neptune は Neptune とそれに関連付けられた Amazon S3 バケットの両方にアクセスするためのアクセス許可を引き受けることができます。

Neptune エンドポイント設定で、`NeptuneSettings` の `IAMAuthEnabled` パラメータを `true` に設定した場合は、サービスロールに次のような IAM ポリシーをアタッチします。`IAMAuthEnabled` を `false` に設定すると、このポリシーを無視できます。

```
// Policy to access Neptune
```

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "neptune-db:*",
      "Resource": "arn:aws:neptune-db:us-east-1:123456789012:cluster-CLG7H7FHK54AZGHEH6MNS55JKM/*"
    }
  ]
}
```

前述の IAM ポリシーは、Resource で指定された Neptune ターゲットクラスターへのフルアクセスを許可します。

サービスロールに次のような IAM ポリシーをアタッチします。このポリシーにより、DMS は、移行したグラフデータを Neptune ターゲットデータベースに一括ロードするために作成した S3 バケットに一時的に保存できます。

```
//Policy to access S3 bucket

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "ListObjectsInBucket0",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:ListBucket",
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
    ]
  },
  {
    "Sid": "AllObjectActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": ["s3:GetObject",
      "s3:PutObject",
      "s3:DeleteObject"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/"
    ]
  }
]
```

```
]
},
{
  "Sid": "ListObjectsInBucket1",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "s3:ListBucket",
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/"
  ]
}
]
```

前述の IAM ポリシーでは、Neptune ターゲット用に作成された S3 バケット (arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket) の内容をアカウントからクエリできます。また、アカウントはすべてのバケットファイルとフォルダ (arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/) の内容を完全に操作できます。

信頼関係を編集し、次の IAM ロールをサービスロールにアタッチして、AWS DMS と Amazon Neptune データベースサービスの両方がロールを引き受けることを許可します。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "dms.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    },
    {
      "Sid": "neptune",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "rds.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

Neptune ターゲット エンドポイントにこのサービスロールを指定する方法については、「[ターゲットとしての Amazon Neptune エンドポイント設定の指定](#)」をご参照ください。

ターゲットとしての Amazon Neptune 用の Gremlin および R2RML を使用したグラフ マッピングルールの指定

作成するグラフ マッピングルールは、SQL リレーショナル データベースソースから抽出されたデータを Neptune データベース クラスター ターゲットにロードする方法を指定します。これらのマッピングルールの形式は、ルールが Apache TinkerPop Gremlin を使用してプロパティグラフデータをロードするか、R2RML を使用してリソース記述フレームワーク (RDF) データをロードするかによって異なります。以下で、これらの形式に関する情報と詳細を確認できます。

これらのマッピングルールは、コンソールまたは DMS API を使用して移行タスクを作成するときに指定できます。

コンソールを使用して、[Create database migration task] (データベース移行タスクの作成) ページで [Graph mapping rules] (グラフマッピングのルール) を使用してこれらのマッピングルールを指定します。[グラフマッピングルール] では、付属のエディタを使用して直接マッピングルールを入力および編集できます。または、適切なグラフマッピング形式のマッピングルールを含むファイルを参照することもできます。

API を使用して、TaskData API コールの CreateReplicationTask リクエストパラメータを使用してこれらのオプションを指定します。TaskData に、適切なグラフマッピング形式のマッピングルールを含むファイルのパスを設定します。

Gremlin を用いたプロパティグラフデータ生成のためのグラフマッピングルール

Gremlin を使用してプロパティグラフデータを生成し、ソースデータから生成される各グラフエンティティのマッピングルールを使用する JSON オブジェクトを指定します。この JSON の形式は、Amazon Neptune の一括ロード用に定義されています。次のテンプレートは、このオブジェクトの各ルールがどのようになるかを示しています。

```
{  
  "rules": [  
    {
```

```

    "rule_id": "(an identifier for this rule)",
    "rule_name": "(a name for this rule)",
    "table_name": "(the name of the table or view being loaded)",
    "vertex_definitions": [
        {
            "vertex_id_template": "{col1}",
            "vertex_label": "(the vertex to create)",
            "vertex_definition_id": "(an identifier for this vertex)",
            "vertex_properties": [
                {
                    "property_name": "(name of the property)",
                    "property_value_template": "{col2} or text",
                    "property_value_type": "(data type of the property)"
                }
            ]
        }
    ]
},
{
    "rule_id": "(an identifier for this rule)",
    "rule_name": "(a name for this rule)",
    "table_name": "(the name of the table or view being loaded)",
    "edge_definitions": [
        {
            "from_vertex": {
                "vertex_id_template": "{col1}",
                "vertex_definition_id": "(an identifier for the vertex
referenced above)"
            },
            "to_vertex": {
                "vertex_id_template": "{col3}",
                "vertex_definition_id": "(an identifier for the vertex
referenced above)"
            },
            "edge_id_template": {
                "label": "(the edge label to add)",
                "template": "{col1}_{col3}"
            },
            "edge_properties": [
                {
                    "property_name": "(the property to add)",
                    "property_value_template": "{col4} or text",
                    "property_value_type": "(data type like String, int,
double)"
                }
            ]
        }
    ]
}

```

```

    }
  ]
}

```

頂点ラベルが存在することは、頂点がここに作成されていることを意味します。頂点ラベルがない場合は、頂点が別のソースによって作成され、この定義では頂点プロパティだけが追加されることを意味します。必要な数の頂点定義とエッジ定義を指定して、リレーショナルデータベースソース全体のマッピングを指定します。

次に、employee テーブルのルール例を示します。

```

{
  "rules": [
    {
      "rule_id": "1",
      "rule_name": "vertex_mapping_rule_from_nodes",
      "table_name": "nodes",
      "vertex_definitions": [
        {
          "vertex_id_template": "{emp_id}",
          "vertex_label": "employee",
          "vertex_definition_id": "1",
          "vertex_properties": [
            {
              "property_name": "name",
              "property_value_template": "{emp_name}",
              "property_value_type": "String"
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "rule_id": "2",
      "rule_name": "edge_mapping_rule_from_emp",
      "table_name": "nodes",
      "edge_definitions": [

```



```

    {
      "from_vertex": {
        "vertex_id_template": "{emp_id}",
        "vertex_definition_id": "1"
      },
      "to_vertex": {
        "vertex_id_template": "{mgr_id}",
        "vertex_definition_id": "1"
      },
      "edge_id_template": {
        "label": "reportsTo",
        "template": "{emp_id}_{mgr_id}"
      },
      "edge_properties": [
        {
          "property_name": "team",
          "property_value_template": "{team}",
          "property_value_type": "String"
        }
      ]
    }
  ]
}

```

ここでは、頂点とエッジの定義は、従業員 ID (EmpID) を持つ employee ノードとマネージャ ID (managerId) を持つ employee ノードからのレポート関係をマッピングします。

Gremlin JSON を使用したグラフ マッピングルールの作成の詳細については、Amazon Neptune ユーザーガイドの「[Gremlin ロードデータ形式](#)」をご参照ください。

RDF/SPARQL データ生成のためのグラフマッピングルール

SPARQL を使用してクエリする RDF データをロードする場合は、R2RML にグラフマッピングルールを記述します。R2RML は、リレーショナルデータを RDF にマッピングするための標準の W3C 言語です。R2RML ファイルで、トリプルマップ (以下の <#TriplesMap1> など) は、論理テーブルの各行を 0 個以上の RDF トリプルに変換するルールを指定します。サブジェクトマップ (以下の rr:subjectMap のいずれか) は、トリプルマップによって生成された RDF トリプルのサブジェクトを生成するためのルールを指定します。述語オブジェクトマップ (以下の

rr:predicateObjectMap のいずれか) は、論理テーブルの論理テーブル行ごとに 1 つ以上の述語オブジェクトのペアを作成する関数です。

nodes テーブルの簡単な例を次に示します。

```
@prefix rr: <http://www.w3.org/ns/r2rml#>.
@prefix ex: <http://example.com/ns#>.

<#TriplesMap1>
  rr:logicalTable [ rr:tableName "nodes" ];
  rr:subjectMap [
    rr:template "http://data.example.com/employee/{id}";
    rr:class ex:Employee;
  ];
  rr:predicateObjectMap [
    rr:predicate ex:name;
    rr:objectMap [ rr:column "label" ];
  ]
```

前の例では、マッピングは、従業員のテーブルからマッピングされたグラフノードを定義します。

Student テーブルの別の簡単な例を次に示します。

```
@prefix rr: <http://www.w3.org/ns/r2rml#>.
@prefix ex: <http://example.com/#>.
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>.
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>.

<#TriplesMap2>
  rr:logicalTable [ rr:tableName "Student" ];
  rr:subjectMap [ rr:template "http://example.com/{ID}{Name}";
    rr:class foaf:Person ];
  rr:predicateObjectMap [
    rr:predicate ex:id ;
    rr:objectMap [ rr:column "ID";
      rr:datatype xsd:integer ]
  ];
  rr:predicateObjectMap [
    rr:predicate foaf:name ;
    rr:objectMap [ rr:column "Name" ]
  ].
```

前の例では、マッピングは、Student テーブル内の人物間の友だち関係をマッピングするグラフノードを定義します。

SPARQL R2RML を使用したグラフマッピングルールの作成の詳細については、W3C 仕様の「[R2RML: RDB から RDF へのマッピング言語](#)」をご参照ください。

ターゲットとしての Amazon Neptune への Gremlin および R2RML 移行のデータ型

AWS DMS は、SQL ソースエンドポイントから Neptune ターゲットへのデータ型マッピングを 2 つの方法のいずれかで実行します。どちらの方法を使用するかは、Neptune データベースのロードに使用しているグラフマッピング形式によって異なります。

- 移行データの JSON 形式を使用する、Apache TinkerPop Gremlin。
- 移行データの R2RML 形式を使用する W3C の SPARQL。

これら 2 つのグラフマッピング形式の詳細については、「[ターゲットとしての Amazon Neptune 用の Gremlin および R2RML を使用したグラフ マッピングルールの指定](#)」をご参照ください。

次に、各形式のデータ型マッピングの説明を示します。

SQL ソースから Gremlin ターゲットへのデータ型マッピング

次の表に、SQL ソースから Gremlin 形式のターゲットへのデータ型マッピングを示します。

AWS DMS は、リストにない SQL ソースデータ型を Gremlin にマッピングします String。

SQL ソースデータ型	Gremlin ターゲットデータ型
NUMERIC (およびバリエーション)	Double
DECIMAL	
TINYINT	Byte
SMALLINT	Short
INT, INTEGER	Int
BIGINT	Long

SQL ソースデータ型	Gremlin ターゲットデータ型
FLOAT	Float
DOUBLE PRECISION	Double
REAL	
BIT	
BOOLEAN	
DATE	Date
TIME	
TIMESTAMP	
CHARACTER (およびバリエーション)	String

Neptune を読み込むための Gremlin データ型の詳細については、Neptune ユーザーガイドの「[Gremlin データ型](#)」をご参照ください。

SQL ソースから R2RML (RDF) ターゲットへのデータ型マッピング

次の表に、SQL ソースから R2RML 形式のターゲットへのデータ型マッピングを示します。

RDF literal. AWS DMS maps any unlisted SQL source data type to an RDF literal を除き、リストされているすべての RDF データ型では大文字と小文字が区別されます。

RDF リテラルは、さまざまなリテラル辞書形式およびデータ型の 1 つです。詳細については、W3C 仕様リソース記述フレームワーク (RDF): 概念と抽象構文の「[RDF リテラル](#)」をご参照ください。

SQL ソースデータ型	R2RML (RDF) ターゲットデータ型
BINARY (およびバリエーション)	xsd:hexBinary
NUMERIC (およびバリエーション)	xsd:decimal
DECIMAL	

SQL ソースデータ型	R2RML (RDF) ターゲットデータ型
TINYINT	xsd:integer
SMALLINT	
INT, INTEGER	
BIGINT	
FLOAT	xsd:double
DOUBLE PRECISION	
REAL	
BIT	xsd:boolean
BOOLEAN	
DATE	xsd:date
TIME	xsd:time
TIMESTAMP	xsd:dateTime
CHARACTER (およびバリエーション)	RDF リテラル

Neptune をロードするための RDF データ型と SQL ソースデータ型へのマッピングの詳細については、W3C 仕様R2RML: RDB から RDF マッピング言語の「[データ型の変換](#)」をご参照ください。

ターゲットとしての Amazon Neptune の使用における制限

ターゲットとして Neptune を使用する場合、以下の制限が適用されます。

- AWS DMS は現在、Neptune ターゲットへの移行にのみ全ロードタスクをサポートしています。Neptune ターゲットへの変更データ キャプチャ (CDC) の移行はサポートされていません。
- 移行タスクをスタートする前に、次の例のように、ターゲット Neptune データベースで、すべてのデータが手動でクリアされていることを確認してください。

グラフ内のすべてのデータ (頂点とエッジ) をドロップするには、次の Gremlin コマンドを実行します。

```
gremlin> g.V().drop().iterate()
```

'customer' ラベルのある頂点をドロップするには、次の Gremlin コマンドを実行します。

```
gremlin> g.V().hasLabel('customer').drop()
```

Note

大きなデータセットをドロップするには時間がかかる場合があります。limit(1000) などの制限を使用して、drop() を反復処理することができます。

'rated' ラベルのあるエッジをドロップするには、以下の Gremlin コマンドを実行します。

```
gremlin> g.E().hasLabel('rated').drop()
```

Note

大きなデータセットをドロップするには時間がかかる場合があります。limit(1000) などの制限を使用して、drop() を反復処理することができます。

- DMS API オペレーション DescribeTableStatistics は、Neptune グラフデータ構造の性質上、特定のテーブルについて不正確な結果を返すことがあります。

移行中、は各ソーステーブル AWS DMS をスキャンし、グラフマッピングを使用してソースデータを Neptune グラフに変換します。変換されたデータは、まずターゲットエンドポイントに指定された S3 バケットフォルダに保存されます。ソースがスキャンされ、この中間の S3 データが正常に生成された場合、DescribeTableStatistics はデータが Neptune ターゲットデータベースに正常にロードされたと見なします。しかし、これは常に正しいとは限りません。特定のテーブルのデータが正しくロードされたことを確認するには、そのテーブルの移行の両端の count() の戻り値を比較します。

次の例では、はソースデータベースからcustomerテーブルを AWS DMS ロードし、ターゲット Neptune データベースグラフ'customer'に ラベルが割り当てられます。このラベルがターゲッ

トデータベースに書き込まれることを確認できます。これを行うには、ソースデータベースから使用可能な customer 行の数と、タスクの完了後に Neptune ターゲットデータベースにロードされた 'customer' ラベル付きの行の数を比較します。

SQL を使用してソースデータベースから使用可能な customer 行の数を取得するには、次のコマンドを実行します。

```
select count(*) from customer;
```

Gremlin を使用してターゲットデータベースグラフにロードされた 'customer' ラベル付きの行の数を取得するには、次のコマンドを実行します。

```
gremlin> g.V().hasLabel('customer').count()
```

- 現在、1 つのテーブルの読み込みに失敗すると、タスク全体が失敗します。リレーショナル データベースターゲットとは異なり、Neptune のデータは高度に接続されているため、多くの場合、タスクを再開することは不可能です。このタイプのデータロードの失敗のためにタスクが正常に再開できない場合は、ロードに失敗したテーブルをロードする新しいタスクを作成します。この新しいタスクを実行する前に、部分的にロードされたテーブルを Neptune ターゲットから手動でクリアします。

Note

障害が回復可能な場合 (ネットワーク転送エラーなど)、Neptune ターゲットへの移行に失敗したタスクを再開できます。

- AWS DMS は R2RML のほとんどの標準をサポートしています。ただし、逆式、結合、ビューなど、特定の R2RML 標準 AWS DMS はサポートされていません。R2RML ビューの回避策は、ソースデータベースに対応するカスタム SQL ビューを作成することです。移行タスクで、テーブルマッピングを使用してビューを入力として選択します。次に、ビューをテーブルにマップすると、R2RML によって消費され、グラフデータが生成されます。
- サポートされていない SQL データ型を使用してソースデータを移行すると、結果のターゲットデータの精度が低下する可能性があります。詳細については、「[ターゲットとしての Amazon Neptune への Gremlin および R2RML 移行のデータ型](#)」を参照してください。
- AWS DMS は、Neptune ターゲットへの LOB データの移行をサポートしていません。

のターゲットとしての Redis OSS の使用 AWS Database Migration Service

Redis OSS は、オープンソースのインメモリ データ構造ストアで、データベース、キャッシュ、メッセージブローカーとして使用されます。データ インメモリを管理すると、読み取りまたは書き込みオペレーションにかかる時間が 1 msec 未満になり、毎秒数億のオペレーションが実行される可能性があります。インメモリデータストアとして、Redis OSS は、ミリ秒未満の応答時間を必要とする最も要求の厳しいアプリケーションの電源となります。

を使用すると AWS DMS、最小限のダウンタイムで、サポートされているソースデータベースからターゲット Redis OSS データストアにデータを移行できます。Redis OSS の詳細については、「[Redis OSS ドキュメント](#)」をご参照ください。

オンプレミス Redis OSS に加えて、は以下 AWS Database Migration Service をサポートしています。

- ターゲットデータストアとしての [Amazon ElastiCache \(Redis OSS\)](#)。ElastiCache (Redis OSS) は Redis OSS クライアントと連携し、オープンな Redis OSS データ形式を使用してデータを格納します。
- ターゲットデータストアとしての [Amazon MemoryDB](#)。MemoryDB は Redis OSS と互換であり、今日使用されているすべての Redis OSS データ構造および API、コマンドを使用してアプリケーションを構築できます。

のターゲットとして Redis OSS を使用方法の詳細については AWS DMS、以下のセクションを参照してください。

トピック

- [のターゲットとして Redis OSS クラスターを使用するための前提条件 AWS DMS](#)
- [のターゲットとして Redis を使用する場合の制限 AWS Database Migration Service](#)
- [リレーショナルデータベースまたは非リレーショナルデータベースから Redis OSS ターゲットへのデータ移行](#)
- [ターゲットとしての Redis OSS エンドポイント設定の指定](#)

のターゲットとして Redis OSS クラスターを使用するための前提条件 AWS DMS

DMS は、スタンドアロン構成で、またはデータが複数のノードにわたって自動的にシャードされる Redis OSS クラスターとしてオンプレミス Redis OSS ターゲットに対応します。シャーディングと

は、複数のサーバーまたはノードに分散されるシャードと呼ばれる小さなチャンクにデータを分離するプロセスです。実際、シャードは総データセットのサブセットを含むデータパーティションであり、全体的なワークロードのスライスを提供します。

Redis OSS はキー値 NoSQL データストアであるため、ソースがリレーショナルデータベースである場合に使用する Redis OSS キーの命名規則は、`schema-name.table-name.primary-key` です。Redis OSS では、キーと値に特殊文字 `%` を含めることはできません。それ以外の場合、DMS はレコードをスキップします。

 Note

ElastiCache (Redis OSS) をターゲットとして使用している場合、DMS はクラスターモードの有効化構成のみに対応します。ElastiCache (Redis OSS) バージョン 6.x 以降を使用してクラスターモードが有効になっているターゲットデータストアを作成する方法の詳細については、「Amazon ElastiCache (Redis OSS) ユーザーガイド」の「[Getting started](#)」を参照してください。

データベースの移行を開始する前に、次の条件を使用して Redis OSS クラスターを起動します。

- クラスターに 1 つ以上のシャードがあります。
- ElastiCache (Redis OSS) ターゲットを使用している場合は、クラスターが IAM ロールベースのアクセス制御を使用していないことを確認してください。代わりに、Redis OSS Auth を使用してユーザーを認証します。
- マルチ AZ (アベイラビリティーゾーン) を有効にします。
- データベースから移行されるデータに適合するのに十分なメモリがクラスターにあることを確認します。
- 最初の移行タスクをスタートする前に、ターゲット Redis OSS クラスターがすべてのデータからクリアされていることを確認してください。

クラスター構成を作成する前に、データ移行のセキュリティ要件を決定する必要があります。DMS は、暗号化構成に関係なく、ターゲット レプリケーション グループへの移行をサポートします。ただし、暗号化を有効または無効にできるのは、クラスター構成を作成するときに限られます。

のターゲットとして Redis を使用する場合の制限 AWS Database Migration Service

ターゲットとして Redis OSS を使用する場合、以下の制限が適用されます。

- Redis OSS はキー値 no-sql データストアであるため、ソースがリレーショナルデータベースである場合に使用する Redis OSS キー命名規則は `schema-name.table-name.primary-key` になります。
- Redis OSS では、キー値に特殊文字 % を含めることはできません。それ以外の場合、DMS はレコードをスキップします。
- DMS では、% 文字を含む行は移行されません。
- DMS では、フィールド名に % 文字が含まれているフィールドは移行されません。
- 完全 LOB モードはサポートされていません。
- ElastiCache (Redis OSS) をターゲットとして使用する場合、Private Certificate Authority (CA) はサポートされません。
- AWS DMS ターゲットエンドポイントとして Redis を使用する場合、は埋め込み '\0' 文字を含むソースデータをサポートしていません。埋め込み '\0' 文字を含むデータは、最初の '\0' 文字で切り捨てられます。

リレーショナルデータベースまたは非リレーショナルデータベースから Redis OSS ターゲットへのデータ移行

任意のソース SQL または NoSQL データストアから Redis OSS ターゲットに直接データを移行できます。Redis OSS ターゲットへの移行の設定とスタートは、DMS コンソールまたは API を使用した全ロードと変更データ キャプチャの移行と同様です。Redis OSS ターゲットへのデータベース移行を実行するには、次の操作を行います。

- 移行のすべてのプロセスを実行するレプリケーション インスタンスを作成します。詳細については、「[レプリケーション インスタンスの作成](#)」をご参照ください。
- ソースエンドポイントを指定します。詳細については、「[ソースおよびターゲットエンドポイントの作成](#)」をご参照ください。
- クラスターの DNS 名とポート番号を見つけます。
- SSL 接続を確認するために使用できる証明書バンドルをダウンロードします。
- 次の説明に従って、ターゲット エンドポイントを指定します。
- 使用するテーブルとレプリケーション プロセスを定義するタスクまたはタスクセットを作成します。詳細については、「[\[Creating a task\] \(タスクの作成\)](#)」をご参照ください。
- ソースデータベースからターゲット クラスターにデータを移行します。

データベースの移行は、次の 2 つのいずれかの方法で開始します：

1. AWS DMS コンソールを選択し、そこで各ステップを実行できます。
2. AWS Command Line Interface () を使用できますAWS CLI。で CLI を使用方法の詳細については AWS DMS、「」の[AWS CLI AWS DMS](#)「」を参照してください。

クラスターの DNS 名とポート番号を見つけるには

- 次の AWS CLI コマンドを使用して、replication-group-id にレプリケーショングループの名前を指定します。

```
aws elasticache describe-replication-groups --replication-group-id myreplgroup
```

ここで、出力は Address 属性では DNS 名、クラスター内のプライマリノードのPort 属性にポート番号を表示します。

```
...
"ReadEndpoint": {
  "Port": 6379,
  "Address": "myreplgroup-
111.1abc1d.1111.uuu1.cache.example.com"
}
...
```

MemoryDB をターゲットとして使用する場合は、以下の AWS CLI コマンドを使用して Redis OSS クラスターにエンドポイントアドレスを提供します。

```
aws memorydb describe-clusters --clusterid clusterid
```

SSL 接続を確認するために使用できる証明書バンドルをダウンロードします。

- コマンドラインで、以下の wget コマンドを入力します。Wget は、インターネットからファイルをダウンロードするために使用される無料の GNU コマンドライン ユーティリティツールです。

```
wget https://s3.aws-api-domain/rds-downloads/rds-combined-ca-bundle.pem
```

ここで、は、指定した S3 バケットと、それが提供する rds-combined-ca-bundle.pem ファイルにアクセスするために必要なリージョンの Amazon S3 ドメイン *aws-api-domain* を完了します。AWS rds-combined-ca-bundle

AWS DMS コンソールを使用してターゲットエンドポイントを作成するには

このエンドポイントは、既に実行中の Redis OSS ターゲット用です。

- コンソールで、ナビゲーションペインから [Endpoints] (エンドポイント) を選択し、次に [Create Endpoint] (エンドポイントの作成) を選択します。次の表で設定について説明します。

使用するオプション	この操作を行います
[Endpoint type] (エンドポイントタイプ)	[Target] (ターゲット) エンドポイントタイプを選択します。
[Endpoint identifier] (エンドポイント識別子)	エンドポイントの名前を入力します。例えば、名前に my-redis-target などのエンドポイントタイプを含めます。
Target Engine (ターゲット エンジン)	このエンドポイントが接続すべきデータベースエンジンのタイプとして [Redis OSS] を選択します。
クラスター名	Redis OSS クラスターの DNS 名を入力します。
[ポート]	Redis OSS クラスターのポート番号を入力します。
SSL セキュリティプロトコル	[Plain text] (プレーンテキスト) または [SSL encryption] (SSL 暗号化) どちらかを選択します。 [Plain text] (プレーンテキスト) —このオプションは、エンドポイントとデータベース間のトラフィックに Transport Layer Security (TLS) 暗号化を提供しません。

使用するオプション	この操作を行います
	[SSL encryption] (SSL 暗号化) —このオプションを選択する場合は、SSL 認定権限 (CA) 証明書 ARN を入力して、サーバーの証明書を検証し、暗号化された接続を作成します。 オンプレミス Redis OSS で DMS は公開および Private Certificate Authority (CA) の両方をサポートします。ElastiCache (Redis OSS) の場合、DMS は公開 CA のみをサポートします。
認証タイプ	Redis OSS への接続中に実行する認証のタイプを選択します。オプションには[None] (なし) および [Authentication role] (認証ロール)、[Authentication token] (認証トークン) が含まれます。 認証ロールを選択した場合は、[Authentication username] (認証ユーザー名) と [Authentication password] (認証パスワード) を入力します。 認証トークンを選択した場合は、[Authentication password] (認証パスワード) のみ入力します。
レプリケーションインスタンス	[Optional] (オプション) 接続をテストする場合のみ、[Create replication instance] (レプリケーションインスタンスの作成) ページで以前に入力したレプリケーション インスタンスの名前を選択します。

エンドポイントのすべての情報を入力したら、AWS DMS は、データベース移行中に使用する Redis OSS ターゲットエンドポイントを作成します。

移行タスクの作成とデータベース移行のスタートについては、「[\[Creating a task\] \(タスクの作成\)](#)」をご参照ください。

ターゲットとしての Redis OSS エンドポイント設定の指定

ターゲットエンドポイントを作成または変更するには、コンソール、CreateEndpoint または ModifyEndpoint API オペレーションを使用します。

AWS DMS コンソールの Redis OSS ターゲットの場合は、エンドポイントの作成またはエンドポイントコンソールの変更ページでエンドポイント固有の設定を指定します。

CreateEndpoint と ModifyEndpointAPI オペレーションを使用する際、RedisSettings オプションのリクエストパラメータを指定する。次の例では、AWS CLIを使用してこの操作を行う方法を示しています。

```
aws dms create-endpoint --endpoint-identifier my-redis-target
--endpoint-type target --engine-name redis --redis-settings
'{"ServerName": "sample-test-sample.zz012zz.cluster.eee1.cache.bbbxxx.com", "Port": 6379, "AuthType": "auth-token",
  "SslSecurityProtocol": "ssl-encryption", "AuthPassword": "notanactualpassword"}'

{
  "Endpoint": {
    "EndpointIdentifier": "my-redis-target",
    "EndpointType": "TARGET",
    "EngineName": "redis",
    "EngineDisplayName": "Redis",
    "TransferFiles": false,
    "ReceiveTransferredFiles": false,
    "Status": "active",
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:999999999999:key/x-b188188x",
    "EndpointArn": "arn:aws:dms:us-east-1:555555555555:endpoint:ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
    "SslMode": "none",
    "RedisSettings": {
      "ServerName": "sample-test-sample.zz012zz.cluster.eee1.cache.bbbxxx.com",
      "Port": 6379,
      "SslSecurityProtocol": "ssl-encryption",
      "AuthType": "auth-token"
    }
  }
}
```

--redis-settingsパラメータは次のとおりです:

- **ServerName** — (必須) タイプ `string` で、データの移行先となる Redis OSS クラスターを指定し、同じ VPC に存在します。
- **Port** — (必須) タイプ `number` で、エンドポイントへのアクセスに使用されるポート値。
- **SslSecurityProtocol** — (オプション) 有効な値は `plaintext` と `ssl-encryption` です。デフォルトは `ssl-encryption` です。

`plaintext` オプションは、エンドポイントとデータベース間のトラフィックに Transport Layer Security (TLS) 暗号化を提供しません。

`ssl-encryption` を使用して、暗号化された接続を作成します。`ssl-encryption` はサーバーの証明書を検証するために SSL 認定権限 (CA) ARN を必要としませんが、オプションで `SslCaCertificateArn` 設定を使用して特定可能です。認定権限 ARN が指定されていない場合、DMS は Amazon ルート CA を使用します。

オンプレミスの Redis OSS ターゲットを使用する場合、`SslCaCertificateArn` を使用して公開または Private Certificate Authority (CA) を DMS にインポートし、サーバー認証用にその ARN を指定します。ElastiCache (Redis OSS) をターゲットとして使用する場合、プライベート CA はサポートされません。

- **AuthType** — (必須) Redis OSS に接続するときに実行する認証のタイプを示します。有効な値は、`none`、`auth-token`、および `auth-role` です。

`auth-token` オプションには「`[AuthPassword]` (認証パスワード)」の入力が必要ですが、一方、`auth-role` オプションには必要「`[AuthUserName]` (認証ユーザー名)」と「`[AuthPassword]` (認証パスワード)」を入力します。

のターゲットとしての Babelfish の使用 AWS Database Migration Service

を使用して、Microsoft SQL Server ソースデータベースから Babelfish ターゲットにデータを移行できます AWS Database Migration Service。

Aurora 用の Babelfish PostgreSQL は、Microsoft SQL Server クライアントからデータベース接続を受け入れる機能を使用して Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションデータベースを拡張します。これにより、SQL Server 向けに構築されたアプリケーションは、従来の移行と比較してほとんどコードを変更することなく、データベースドライバを変更せずに、Aurora PostgreSQL と直接連携できるようになります。

がターゲットとして AWS DMS サポートする Babelfish のバージョンについては、「」を参照してくださいの[ターゲット AWS DMS](#)。Aurora PostgreSQL 上の Babelfish の以前のバージョンの場合は、Babelfish エンドポイントを使用する前にアップグレードする必要があります。

 Note

データを Babelfish に移行するには、Aurora PostgreSQL ターゲットエンドポイントの使用をお勧めします。詳細については、「[ターゲットとしての Babelfish for Aurora PostgreSQL の使用](#)」を参照してください。

Babelfish をデータベースエンドポイントとして使用方法の詳細については、「Amazon Aurora のユーザーガイド」の「[Babelfish for Aurora PostgreSQL](#)」を参照してください。

のターゲットとして Babelfish を使用するための前提条件 AWS DMS

が適切なデータ型とテーブルメタデータ AWS DMS を使用していることを確認するには、データを移行する前にテーブルを作成する必要があります。移行を実行する前にターゲットにテーブルを作成しない場合は、誤ったデータ型とアクセス許可を持つテーブルを作成する AWS DMS 可能性があります。たとえば、は代わりにタイムスタンプ列を binary(8) として AWS DMS 作成し、予想されるタイムスタンプ/ローバージョン機能を提供しません。

移行前にテーブルを準備して作成するには

1. 一意の制約、プライマリキー、またはデフォルト制約を含む create table DDL ステートメントを実行します。

外部キー制約、ビュー、ストアドプロシージャ、関数、トリガーなどのオブジェクトの DDL ステートメントは含めないでください。上記はソースデータベースを移行した後に適用できます。
2. テーブルのアイデンティティ列、計算列、または rowversion や timestamp などのデータ型を含む列を特定します。次に、移行タスクを実行する際の既知の問題に対処するために必要な変換ルールを作成します。詳細については、「[変換ルールおよび変換アクション](#)」を参照してください。
3. Babelfish がサポートしていないデータ型の列を特定します。次に、サポートされているデータ型を使用するようにターゲットテーブル内の影響を受ける列を変更するか、移行タスク中にこのような列を削除する変換ルールを作成します。詳細については、「[変換ルールおよび変換アクション](#)」を参照してください。

次の表は、Babelfish でサポートされていないソースデータ型と、それに対して使用することが推奨されるターゲットでのデータ型を示しています。

ソースデータ型	Babelfish の推奨データ型
HEIRARCHYID	NVARCHAR(250)
GEOMETRY	VARCHAR(MAX)
GEOGRAPHY	VARCHAR(MAX)

ソースの Aurora PostgreSQL Serverless V2 データベースの Aurora キャパシティユニット (ACU) レベルを設定するには

最小 ACU 値を設定することで、AWS DMS 移行タスクを実行する前にパフォーマンスを向上させることができます。

- [Serverless v2 キャパシティ設定] ウィンドウで、[最小 ACU] を 2、または Aurora DB クラスターに適切なレベルに設定します。

詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「[Aurora クラスターの Aurora Serverless v2 での容量範囲の選択](#)」を参照してください。

AWS DMS 移行タスクを実行した後、ACUs の最小値を Aurora PostgreSQL Serverless V2 ソースデータベースの妥当なレベルにリセットできます。

のターゲットとして Babelfish を使用する場合のセキュリティ要件 AWS Database Migration Service

以下では、Babelfish ターゲット AWS DMS で使用するためのセキュリティ要件について説明します。

- データベースの作成に使用される管理者ユーザー名 (Admin ユーザー)
- PSQL ログインと、十分な SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、および REFERENCES アクセス権限を持つユーザー

のターゲットとして Babelfish を使用するためのユーザーアクセス許可 AWS DMS

Important

セキュリティ上の理由から、データ移行に使用するユーザーアカウントは、ターゲットとして使用する Babelfish データベースに登録されているユーザーである必要があります。

Babelfish ターゲットエンドポイントでは、AWS DMS 移行を実行するための最低限のユーザーのアクセス権限が必要です。

ログインと低特権の Transact-SQL (T-SQL) ユーザーを作成するには

1. サーバーに接続する際に使用するログイン名とパスワードを作成します。

```
CREATE LOGIN dms_user WITH PASSWORD = 'password';  
GO
```

2. Babelfish クラスターの仮想データベースを作成します。

```
CREATE DATABASE my_database;  
GO
```

3. ターゲットデータベースの T-SQL ユーザーを作成します。

```
USE my_database  
GO  
CREATE USER dms_user FOR LOGIN dms_user;  
GO
```

4. Babelfish データベース内の各テーブルごとにテーブルに対するアクセス権限を付与します。

```
GRANT SELECT, DELETE, INSERT, REFERENCES, UPDATE ON [dbo].[Categories] TO dms_user;
```

のターゲットとしての Babelfish の使用に関する制限 AWS Database Migration Service

Babelfish データベースを AWS DMS のターゲットとして使用する場合、次の制限が適用されます。

- テーブル作成モードについては、[何もしない] のみがサポートされています。
- ROWVERSION データ型には、移行タスク中にテーブルから列名を削除するテーブルマッピングルールが必要です。
- sql_variant データ型はサポートされていません。
- 完全 LOB モードはサポートされています。SQL Server をソースエンドポイントとして使用する場合、LOB をターゲットエンドポイントに移行するために SQL Server エンドポイント接続属性設定 ForceFullLob=True を設定する必要があります。
- レプリケーションタスクの設定には次の制限があります。

```
{
  "FullLoadSettings": {
    "TargetTablePrepMode": "DO_NOTHING",
    "CreatePkAfterFullLoad": false,
  },
}
```

- Babelfish の TIME (7)、DATETIME2 (7)、DATETIMEOFFSET (7) のデータ型では、時刻の秒部分の精度値が 6 桁に制限されます。上記のデータ型を使用する際は、ターゲットテーブルの精度値を 6 に設定することを検討します。Babelfish バージョン 2.2.0 以降では、TIME (7) と DATETIME2 (7) を使用すると、精度の 7 桁目は常にゼロになります。
- DO_NOTHING モードでは、DMS はテーブルが既に存在するかどうかを確認します。テーブルがターゲットスキーマに存在しない場合、DMS はソースのテーブル定義に基づいてテーブルを作成し、ユーザー定義のデータ型を基本データ型にマップします。
- Babelfish ターゲットへの移行 AWS DMS タスクは、ROWVERSION または TIMESTAMP データ型を使用する列を持つテーブルをサポートしていません。転送プロセス中にテーブルから列名を削除するテーブルマッピングルールを使用できます。次の変換ルールの例では、ソースの Actor という名前のテーブルを変換して、ターゲットの Actor テーブル内の先頭文字が col であるすべての列を削除します。

```
{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",is
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "test",
```

```
    "table-name": "%"  
  },  
  "rule-action": "include"  
}, {  
  "rule-type": "transformation",  
  "rule-id": "2",  
  "rule-name": "2",  
  "rule-action": "remove-column",  
  "rule-target": "column",  
  "object-locator": {  
    "schema-name": "test",  
    "table-name": "Actor",  
    "column-name": "col%"  
  }  
}]  
}
```

- アイデンティティ列または計算列を含むテーブルの場合、ターゲットテーブルで Categories などの大文字と小文字が混合した名前が使用されている場合、DMS タスクのためにテーブル名を小文字に変換する変換ルールアクションを作成する必要があります。次の例は、変換ルールアクションを作成する方法を示しています。AWS DMS コンソールを使用して小文字にします。詳細については、「[変換ルールおよび変換アクション](#)」を参照してください。

▼ Transformation rules

You can use transformation rules to change or transform schema, table or column names of some or all of the selected objects. [Info](#)

Add transformation rule

▼ where **schema name** is like 'dbo' and **table name** is like '%', convert-lowercase

Rule target

Table ▼

Source name

Enter a schema ▼

Source name

Use the % character as a wildcard

dbo

Table name

Use the % character as a wildcard

%

Action

Make lowercase ▼

- Babelfish バージョン 2.2.0 以前のバージョンの場合、DMS では Babelfish ターゲットエンドポイントにレプリケートできる列の数が 20 列に制限されていました。Babelfish 2.2.0 では、この制限は 100 列に引き上げられています。ただし、Babelfish バージョン 2.4.0 以降では、レプリケートできる列の数がさらに増大しています。SQL Server データベースに対して次のコードサンプルを実行すると、長すぎるテーブルを特定できます。

```
USE myDB;
GO
DECLARE @Babelfish_version_string_limit INT = 8000; -- Use 380 for Babelfish versions
before 2.2.0
WITH bfindpoint
AS (
SELECT
  [TABLE_SCHEMA]
    , [TABLE_NAME]
    , COUNT( [COLUMN_NAME] ) AS NumberColumns
    , ( SUM( LEN( [COLUMN_NAME] ) + 3 )
```

```

+ SUM( LEN( FORMAT(ORDINAL_POSITION, 'N0') ) + 3 )
+ LEN( TABLE_SCHEMA ) + 3
+ 12 -- INSERT INTO string
+ 12) AS InsertIntoCommandLength -- values string
, CASE WHEN ( SUM( LEN( [COLUMN_NAME] ) + 3 )
+ SUM( LEN( FORMAT(ORDINAL_POSITION, 'N0') ) + 3 )
+ LEN( TABLE_SCHEMA ) + 3
+ 12 -- INSERT INTO string
+ 12) -- values string
>= @Babelfish_version_string_limit
THEN 1
ELSE 0
END AS IsTooLong
FROM [INFORMATION_SCHEMA].[COLUMNS]
GROUP BY [TABLE_SCHEMA], [TABLE_NAME]
)
SELECT *
FROM bfendpoint
WHERE IsTooLong = 1
ORDER BY TABLE_SCHEMA, InsertIntoCommandLength DESC, TABLE_NAME
;

```

ターゲットの Babelfish のデータ型

次の表は、の使用時にサポートされる Babelfish ターゲットデータ型 AWS DMS と AWS DMS 、データ型からのデフォルトのマッピングを示しています。

AWS DMS データ型の詳細については、「」を参照してください[AWS Database Migration Service のデータ型](#)。

AWS DMS データ型	Babelfish のデータ型
BOOLEAN	TINYINT
BYTES	VARBINARY(長さ)
DATE	DATE
TIME	TIME
INT1	SMALLINT

AWS DMS データ型	Babelfish のデータ型
INT2	SMALLINT
INT4	INT
INT8	BIGINT
NUMERIC	NUMERIC(p,s)
REAL4	REAL
REAL8	FLOAT
STRING	列が日付または時刻列の場合、次の操作を行います。 - SQL Server 2008 以降の場合、DATETIME2 を使用する。 - それより前のバージョンでは、スケールが 3 以下の場合は DATETIME を使用します。他のすべての場合は、VARCHAR (37) を使用します。 列が日付または時刻列ではない場合、VARCHAR (長さ) を使用します。
UINT1	TINYINT
UINT2	SMALLINT
UINT4	INT
UINT8	BIGINT
WSTRING	NVARCHAR(長さ)

AWS DMS データ型	Babelfish のデータ型
BLOB	VARBINARY(最大) DMS でこのデータ型を使用するには、特定のタスク用に BLOB の使用を有効にする必要がある。DMS は、プライマリキーがあるテーブルでのみ BLOB データ型をサポートする。
CLOB	VARCHAR(max) DMS でこのデータ型を使用するには、特定のタスクで CLOB の使用を有効にする必要がある。
NCLOB	NVARCHAR(最大) DMS でこのデータ型を使用するには、特定のタスクで NCLOB の使用を有効にする必要がある。CDC 中に、DMS はプライマリキーがあるテーブルでのみ NCLOB データ型をサポートする。

のターゲットとしての Amazon Timestream の使用 AWS Database Migration Service

を使用して AWS Database Migration Service、フルロードと CDC データ移行をサポートしながら、ソースデータベースから Amazon Timestream ターゲットエンドポイントにデータを移行できます。

Amazon Timestream は、大量のデータインGEST用に構築された、高速でスケーラブルなサーバーレスの時系列データベースサービスです。時系列データは、一定の間隔で収集された一連のデータポイントで、時間の経過とともに変化するイベントの測定に使用します。IoT アプリケーション、DevOps アプリケーション、分析アプリケーションのメトリクスの収集、保存、分析に役立ちます。Timestream にデータを保存すると、データの傾向やパターンをほぼリアルタイムで視覚化して特定できます。Amazon Timestream の詳細については、「[Amazon Timestream デベロッパーガイド](#)」の「[Amazon Timestream とは](#)」を参照してください。

トピック

- [のターゲットとして Amazon Timestream を使用するための前提条件 AWS Database Migration Service](#)
- [マルチスレッド全ロードタスク設定](#)
- [マルチスレッド CDC ロードタスクの設定](#)
- [のターゲットとして Timestream を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)
- [Amazon Timestream ターゲットエンドポイントの作成と変更](#)
- [データを Timestream トピックに移行するためのオブジェクトマッピングの使用](#)
- [のターゲットとして Amazon Timestream を使用する場合の制限 AWS Database Migration Service](#)

のターゲットとして Amazon Timestream を使用するための前提条件 AWS Database Migration Service

Amazon Timestream を のターゲットとして設定する前に AWS DMS、必ず IAM ロールを作成してください。このロールは AWS DMS 、 が Amazon Timestream に移行するデータにアクセスできるようにする必要があります。Timestream への移行に使用するロールの最低限のアクセス許可は、次の IAM ポリシーに示されます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowDescribeEndpoints",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "timestream:ListTables",
        "timestream:DescribeDatabase"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Resource": "arn:aws:timestream:us-east-1:123456789012:database/
DATABASE_NAME"
  },
  {
    "Sid": "VisualEditor1",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "timestream:DeleteTable",
      "timestream:WriteRecords",
      "timestream:UpdateTable",
      "timestream:CreateTable"
    ],
    "Resource": "arn:aws:timestream:us-east-1:123456789012:database/
DATABASE_NAME/table/TABLE_NAME"
  }
]
}

```

すべてのテーブルを移行する場合は、上の例の **TABLE_NAME** として * を使用します。

Timestream をターゲットとして使用する場合は、次の点に注意してください。

- タイムスタンプが 1 年を超える履歴データを取り込む場合は、AWS DMS を使用してデータをカンマ区切り値 (csv) 形式で Amazon S3 に書き込むことをお勧めします。次に、Timestream のバッチロードを使用してデータを Timestream に取り込みます。詳細については、「Amazon Timestream デベロッパーガイド」の「[Timestream でのバッチロードの使用](https://docs.aws.amazon.com/timestream/latest/developerguide/what-is-timestream.html)」を参照してください。<https://docs.aws.amazon.com/timestream/latest/developerguide/what-is-timestream.html>
- 1 年未満のデータをフルロードで移行する場合は、Timestream テーブルのメモリストア保持期間を最も古いタイムスタンプ以上に設定することをお勧めします。次に、移行が完了したら、テーブルのメモリストア保持期間を編集して希望の値に変更します。例えば、データの最も古いタイムスタンプが 2 か月前である場合、このデータを移行するには、次の操作を行います。
 - Timestream ターゲットテーブルのメモリストア保持期間を 2 か月に設定します。
 - を使用してデータ移行を開始します AWS DMS。
 - データ移行が完了したら、ターゲット Timestream テーブルの保持期間を希望の値に変更します。

以下のページの情報を使用して、移行前にメモリストアのコストを見積もることをお勧めします。

- [Amazon Timestream の料金](#)
- [AWS 料金計算ツール](#)
- CDC データ移行では、取り込まれたデータがメモリストア保持期間の範囲内に収まるように、ターゲットテーブルのメモリストア保持期間を設定することをお勧めします。詳細については、「Amazon Timestream デベロッパーガイド」の「[書き込みのベストプラクティス](#)」を参照してください。 <https://docs.aws.amazon.com/timestream/latest/developerguide/what-is-timestream.html>

マルチスレッド全ロードタスク設定

データ転送速度を向上させるために、は、以下のタスク設定で Timestream ターゲットエンドポイントへのマルチスレッド全ロード移行タスク AWS DMS をサポートします。

- `MaxFullLoadSubTasks` - このオプションを使用して、並列ロードするソーステーブルの最大数を指定します。DMS は、専用のサブタスクを使用して、対応する Amazon Timestream ターゲットテーブルに各テーブルをロードします。デフォルトは 8、最大値は 49 です。
- `ParallelLoadThreads` - このオプションを使用して、AWS DMS が各テーブルを Amazon Timestream ターゲットテーブルにロードするために使用するスレッドの数を指定します。Timestream ターゲットの最大値は 32 です。この上限を増やすよう依頼できます。
- `ParallelLoadBufferSize` - このオプションを使用して、Amazon Timestream ターゲットにデータをロードするために並列ロードスレッドで使用する、バッファ内に保存するレコードの最大数を指定します。デフォルト値は 50 です。最大値は 1000 です。この設定は `ParallelLoadThreads` で使用します。ParallelLoadBufferSize は、複数のスレッドがある場合にのみ有効です。
- `ParallelLoadQueuesPerThread` - このオプションを使用して、各同時スレッドがキューからデータレコードを取り出し、ターゲットのバッチロードを生成するためにアクセスするキューの数を指定します。デフォルトは 1 です。ただし、さまざまなペイロードサイズの Amazon Timestream ターゲットの場合、有効な範囲は 1 スレッドあたり 5~512 キューです。

マルチスレッド CDC ロードタスクの設定

CDC パフォーマンスを向上させるために、は次のタスク設定 AWS DMS をサポートしています。

- `ParallelApplyThreads` - CDC ロード中に AWS DMS がデータレコードを Timestream ターゲットエンドポイントにプッシュするために使用する同時スレッドの数を指定します。デフォルト値は 0、最大値は 32 です。

- `ParallelApplyBufferSize` – 同時スレッドが CDC ロード中に Timestream ターゲットエンドポイントにプッシュするために、各バッファキューに保存するレコードの最大数を指定します。デフォルト値は 100 で、最大値は 1,000 です。このオプションは、`ParallelApplyThreads` で複数のスレッドを指定する場合に使用します。
- `ParallelApplyQueuesPerThread` – 各スレッドがキューからデータレコードを取り出し、CDC 中に Timestream エンドポイントのバッチロードを生成するためにアクセスするキューの数を指定します。デフォルト値は 1、最大値は 512 です。

のターゲットとして Timestream を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS

エンドポイント設定を使用して、追加の接続属性を使用する場合と同じように、Timestream ターゲットデータベースを設定できます。AWS DMS コンソールを使用するか、`--timestream-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}'` JSON 構文での `create-endpoint` コマンドを使用して[AWS CLI](#)、ターゲットエンドポイントを作成するときに設定を指定します。

次の表は、ターゲットとしての Timestream で使用できるエンドポイント設定を示しています。

名前	説明
MemoryDuration	この属性を設定して保持期間を指定し、移行したデータを Timestream のメモリストアに保存します。時間は時間単位で測定されます。Timestream のメモリストアは、高い取り込みスループットと高速アクセスを実現するように最適化されています。 デフォルト値: 24 (時間) 有効な値: 1 ~ 8,736 (1 時間 ~ 12 か月を時間単位で測定) 例: <code>--timestream-settings '{"MemoryDuration": 20}'</code>
DatabaseName	この属性を設定して、ターゲット Timestream データベース名を指定します。 タイプ: 文字列

名前	説明
	例: <code>--timestream-settings '{"DatabaseName": " <i>db_name</i>"}'</code>
TableName	この属性を設定して、ターゲット Timestream テーブル名を指定します。 タイプ: 文字列 例: <code>--timestream-settings '{"TableName": "<i>table_name</i>"}'</code>
MagneticDuration	この属性を設定して、Timestream テーブルに適用されるマグネティック持続時間を日単位で指定します。これは取り込まれたデータの保持期間です。Timestream は、保存期間を超えるタイムスタンプをすべて削除します。詳細については、「Amazon Timestream デベロッパーガイド」の「ストレージ」をご覧ください。https://docs.aws.amazon.com/timestream/latest/developerguide/ 例: <code>--timestream-settings '{"MagneticDuration": "3"}'</code>
CdcInsertsAndUpdates	この属性を <code>true</code> に設定すると、挿入と更新は AWS DMS のみを適用し、削除は適用しません。Timestream はレコードの削除を許可しないため、この値が <code>false</code> の場合は Timestream データベース内の対応するレコードを削除せずに AWS DMS 除外します。詳細については、「制限事項」を参照してください。 デフォルト値: <code>false</code> 例: <code>--timestream-settings '{"CdcInsertsAndUpdates": "true"}'</code>

名前	説明
EnableMagneticStoreWrites	この属性を true に設定し、マグネティックストアの書き込みを有効にします。この値が の場合 false、Timestream AWS DMS はデフォルトでマグネティックストアの書き込みを許可しないため、はターゲットテーブルのメモリストア保持期間よりも古いタイムスタンプのレコードを書き込みません。詳細については、「Amazon Timestream デベロッパーガイド」の「書き込みのベストプラクティス」を参照してください。https://docs.aws.amazon.com/timestream/latest/dev/loperguide/ デフォルト値: false 例: <code>--timestream-settings '{"EnableMagneticStoreWrites": "true"}'</code>

Amazon Timestream ターゲットエンドポイントの作成と変更

IAM ロールを作成し、アクセス許可の最小セットを確立したら、AWS DMS コンソールを使用するか、JSON 構文での `create-endpoint` コマンドを使用して [AWS CLI](#) Amazon Timestream `--timestream-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}'` ターゲットエンドポイントを作成できます。

以下の例は、AWS CLIを使用して Timestream ターゲットエンドポイントを作成および変更する方法を示しています。

Timestream ターゲットエンドポイントの作成コマンド

```
aws dms create-endpoint --endpoint-identifier timestream-target-demo
--endpoint-type target --engine-name timestream
--service-access-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/my-role
--timestream-settings
{
  "MemoryDuration": 20,
  "DatabaseName": "db_name",
  "MagneticDuration": 3,
  "CdcInsertsAndUpdates": true,
```

```
"EnableMagneticStoreWrites": true,  
}
```

Timestream ターゲットエンドポイントの変更コマンド

```
aws dms modify-endpoint --endpoint-identifier timestream-target-demo  
--endpoint-type target --engine-name timestream  
--service-access-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/my-role  
--timestream-settings  
{  
    "MemoryDuration": 20,  
    "MagneticDuration": 3,  
}
```

データを Timestream トピックに移行するためのオブジェクトマッピングの使用

AWS DMS はテーブルマッピングルールを使用して、ソースからターゲットの Timestream トピックにデータをマッピングします。ターゲットトピックにデータをマッピングするために、オブジェクトマッピングと呼ばれるテーブルマッピングルールのタイプを使用します。オブジェクトマッピングを使用して、ソースのデータレコードをどのように Timestream トピックに発行されたデータレコードにマッピングするかを定義します。

Timestream トピックには、パーティションキー以外にプリセット構造はありません。

Note

オブジェクトマッピングは必ずしも使用する必要はありません。通常のテーブルマッピングは、さまざまな変換に使用できます。ただし、パーティションキータイプは次のデフォルト動作に従います。

- プライマリキーはフルロードのパーティションキーとして使用されます。
- 並行適用タスク設定を使用しない場合は、`schema.table` が CDC のパーティションキーとして使用されます。
- 並列適用タスク設定を使用する場合、プライマリキーは CDC のパーティションキーとして使用されます。

オブジェクトマッピングルールを作成するには、`object-mapping` として `rule-type` を指定します。このルールが、使用したいオブジェクトマッピングのタイプを指定します。ルールの構造は次のとおりです。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "object-mapping",
      "rule-id": "id",
      "rule-name": "name",
      "rule-action": "valid object-mapping rule action",
      "object-locator": {
        "schema-name": "case-sensitive schema name",
        "table-name": ""
      }
    }
  ]
}
```

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "object-mapping",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "timestream-map",
      "rule-action": "map-record-to-record",
      "target-table-name": "tablename",
      "object-locator": {
        "schema-name": "",
        "table-name": ""
      },
      "mapping-parameters": {
        "timestream-dimensions": [
          "column_name1",
          "column_name2"
        ],
        "timestream-timestamp-name": "time_column_name",
        "timestream-multi-measure-name": "column_name1or2",
        "timestream-hash-measure-name": true or false,
        "timestream-memory-duration": x,
        "timestream-magnetic-duration": y
      }
    }
  ]
}
```


AWS DMS は現在、`rule-action` パラメータの唯一の有効な値 `map-record-to-document` として `map-record-to-record` とをサポートしています。`map-record-to-record` との `map-record-to-document` 値は、`exclude-columns` 属性リストの一部として除外されていないレコードに対してデフォルトで AWS DMS 何を行うかを指定します。これらの値は、どのような方法でも属性マッピングに影響しません。

リレーショナルデータベースから Timestream トピックに移行する場合は `map-record-to-record` を使用します。このルールタイプでは、Timestream トピックのパーティションキーとしてリレーショナルデータベースの `taskResourceId.schemaName.tableName` 値を使用し、ソースデータベース内の各列の属性を作成します。を使用する場合 `map-record-to-record`、`exclude-columns` 属性リストにリストされていないソーステーブルの任意の列に対して、はターゲットトピックに対応する属性 AWS DMS を作成します。この対応する属性は、そのソース列が属性マッピングで使用されているかどうかにかかわらず作成されます。

`map-record-to-record` を理解するための 1 つの方法は、実際の動作を確認することです。この例では、次の構造とデータを含むリレーショナルデータベースのテーブルの行から始めると想定してください。

FirstName	LastName	StoreId	HomeAddress	HomePhone	WorkAddress	WorkPhone	DateofBirth
Randy	Marsh	5	221B Baker Street	123456789 31 0	31 Spooner Street, Quahog	987654321 0	02/29/1988

この情報を `Test` という名前のスキーマから Timestream トピックに移行するには、データをターゲットトピックにマッピングするルールを作成します。以下のルールはマッピングを示しています。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "rule-action": "include",
```

```

        "object-locator": {
            "schema-name": "Test",
            "table-name": "%"
        }
    },
    {
        "rule-type": "object-mapping",
        "rule-id": "2",
        "rule-name": "DefaultMapToTimestream",
        "rule-action": "map-record-to-record",
        "object-locator": {
            "schema-name": "Test",
            "table-name": "Customers"
        }
    }
]
}

```

Timestream トピックとパーティションキー (この例では `taskResourceId.schemaName.tableName`) を指定した場合、Timestream ターゲットトピックのサンプルデータを使用した結果のレコード形式は次のとおりです。

```

{
  "FirstName": "Randy",
  "LastName": "Marsh",
  "StoreId": "5",
  "HomeAddress": "221B Baker Street",
  "HomePhone": "1234567890",
  "WorkAddress": "31 Spooner Street, Quahog",
  "WorkPhone": "9876543210",
  "DateOfBirth": "02/29/1988"
}

```

のターゲットとして Amazon Timestream を使用する場合の制限 AWS Database Migration Service

Amazon Timestream をターゲットとして使用する場合は、以下の制限が適用されます。

- **ディメンションとタイムスタンプ:** Timestream はソースデータ内のディメンションとタイムスタンプを複合プライマリキーのように使用します。また、これらの値を更新することを許可しません。つまり、ソースデータベース内のレコードのタイムスタンプまたはディメンションを変更する

と、Timestream データベースは新しいレコードを作成しようとします。したがって、レコードのディメンションまたはタイムスタンプを別の既存のレコードのディメンションまたはタイムスタンプと一致するように変更すると、は新しいレコードを作成したり、以前の対応するレコードを更新したりする代わりに、他のレコードの値 AWS DMS を更新します。

- DDL コマンド: の現在のリリースでは、CREATE TABLE および DROP TABLE DDL コマンド AWS DMS のみがサポートされています。
- レコードの制限: Timestream には、レコードサイズやメジャーサイズなど、レコードに関する制限があります。詳細については、「Amazon Timestream デベロッパーガイド」の「[クォータ](https://docs.aws.amazon.com/)」を参照してください。 <https://docs.aws.amazon.com/>
- レコードと NULL 値の削除: Timestream はレコードの削除をサポートしていません。ソースから削除されたレコードの移行をサポートするために、は Timestream ターゲットデータベースのレコード内の対応するフィールド AWS DMS をクリアします。は、対応するターゲットレコードのフィールドの値を、数値フィールドの場合は 0、テキストフィールドの場合は null、ブール型フィールドの場合は false AWS DMS に変更します。
- ターゲットとしての Timestream は、リレーショナルデータベース (RDBMS) 以外のソースをサポートしていません。
- AWS DMS は、次のリージョンのターゲットとして Timestream のみをサポートします。
 - 米国東部 (バージニア北部)
 - 米国東部 (オハイオ)
 - 米国西部 (オレゴン)
 - 欧州 (アイルランド)
 - 欧州 (フランクフルト)
 - アジアパシフィック (シドニー)
 - アジアパシフィック (東京)
- ターゲットとしての Timestream は、TargetTablePrepMode を TRUNCATE_BEFORE_LOAD に設定することをサポートしていません。この設定で DROP_AND_CREATE を使用しないことをお勧めします。

のターゲットとしての Amazon RDS for Db2 と IBM Db2 LUW の使用 AWS DMS

AWS Database Migration Service () を使用して、Db2 LUW データベースから Amazon RDS for Db2 またはオンプレミス Db2 データベースにデータを移行できます AWS DMS。

がターゲットとして AWS DMS サポートする Db2 LUW のバージョンについては、「」を参照してください。[のターゲット AWS DMS](#)。

Secure Sockets Layer (SSL) を使用して、Db2 LUW エンドポイントとレプリケーションインスタンスとの接続を暗号化できます。Db2 LUW エンドポイントで SSL を使用方法の詳細については、「[での SSL の使用 AWS Database Migration Service](#)」を参照してください。

のターゲットとして Db2 LUW を使用する場合の制限 AWS DMS

Db2 LUW データベースをターゲットとして使用する場合は、次の制限が適用されます AWS DMS。Db2 LUW をソースとして使用する場合の制限については、「[のソースとして Db2 LUW を使用する場合の制限 AWS DMS](#)」を参照してください。

- AWS DMS は、ソースが Db2 LUW または Db2 for z/OS の場合にのみ、ターゲットとして Db2 LUW をサポートします。
- Db2 LUW をターゲットとして使用する場合、フル LOB モードのレプリケーションはサポートされません。
- Db2 LUW をターゲットとして使用する場合、フルロードフェーズでは XML データ型がサポートされません。これは IBM dbload ユーティリティの制限です。詳細については、IBM Informix Servers ドキュメントの「[dbload ユーティリティ](#)」を参照してください。
- AWS DMS は、二重引用符 (") に対応する値を持つ BLOB フィールドを切り捨てます。これは IBM dbload ユーティリティの制限です。
- AWS DMS DMS バージョン 3.5.3 で Db2 LUW ターゲットに移行する場合、は並列全ロードオプションをサポートしていません。このオプションは、DMS バージョン 3.5.4 以降でのみ使用可能です。

のターゲットとして Db2 LUW を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS

エンドポイント設定を使用して、追加の接続属性を使用する場合と同じように、Db2 LUW データベースを設定できます。AWS DMS コンソールを使用するか、`--ibm-db2-settings '{"EndpointSetting": "value", ...}'` JSON 構文での `create-endpoint` コマンドを使用して[AWS CLI](#)、ターゲットエンドポイントを作成するときに設定を指定します。

次の表は、ターゲットとしての Db2 LUW で使用できるエンドポイント設定を示しています。

名前	説明
KeepCsvFiles	true の場合、データのレプリケートに使用された .csv ファイルを Db2 LUW ターゲットに AWS DMS 保存します。DMS は、これらのファイルを分析とトラブルシューティングに使用します。
LoadTimeout	DMS が Db2 ターゲットに対して実行するオペレーションを AWS DMS タイムアウトするまでの時間 (ミリ秒単位)。デフォルト値は 1200 (20 分) です。
MaxFileSize	Db2 LUW へのデータ転送に使用する .csv ファイルの最大サイズ (KB 単位) を指定します。
WriteBufferSize	DMS レプリケーションインスタンスで .csv ファイルをローカルディスクに生成するときに使用するメモリ内ファイル書き込みバッファのサイズ (KB 単位)。デフォルト値は 1024 (1 MB) です。

の VPC エンドポイントの設定 AWS DMS

AWS DMS は、ソースとターゲットとして Amazon Virtual Private Cloud (VPC) エンドポイントをサポートします。AWS DMS は、これらの AWS ソースデータベースとターゲットデータベースへの明示的に定義されたルートが VPC で定義されている限り、Amazon VPC エンドポイントを使用して任意のソースデータベースまたはターゲットデータベースに接続できます AWS DMS。

Amazon VPC エンドポイントをサポートすることで、AWS DMS はネットワーク設定やセットアップを追加することなく、すべてのレプリケーションタスクの end-to-end のネットワークセキュリティを簡単に維持できます。すべてのソースエンドポイントとターゲットエンドポイントに VPC エンドポイントを使用すると、すべてのトラフィックを確実に VPC 内に維持し、コントロールできます。

プライベートサブネットまたは AWS DMS サーバーレス AWS DMS レプリケーションで作成されたレプリケーションインスタンスを AWS マネージドデータベースに接続するには、Amazon VPC エンドポイントを設定する必要があります。

- Amazon S3
- Amazon DynamoDB

- Amazon Kinesis
- Amazon Redshift
- Amazon OpenSearch Service

AWS Secrets Manager を使用して DMS が使用する接続認証情報を保存する場合は、VPC エンドポイントも設定する必要があります。

AWS DMS バージョン 3.4.7 以降、プライベートネットワークを使用する場合、DMS レプリケーションインスタンスまたはサーバーレスレプリケーションと上記の Amazon サービス間の接続を確立するには、VPC エンドポイントが必要です。

一般的な AWS DMS 前提条件

VPC エンドポイントを設定する前に、次の前提条件を満たす必要があります。

- AWS DMS レプリケーションインスタンスまたはサーバーレスレプリケーションで使用する VPC を見つけて AWS DMS 作成します。この情報が提供されない場合、DMS はセットアップされているリージョンでデフォルトの VPC の使用を試みます。
- VPC エンドポイントを作成する IAM アクセス許可があることを確認してください。Amazon S3 および Amazon DynamoDB に接続するには、ゲートウェイ VPC エンドポイントを作成することができます。このエンドポイントは、VPC 用のインターネットゲートウェイや NAT デバイスを設定することなく、信頼性の高い接続を提供します。ゲートウェイエンドポイントは、他のタイプの VPC エンドポイントとは異なり、AWS PrivateLink を使用しません。詳細については、「AWS PrivateLink ガイド」の「[ゲートウェイエンドポイント](#)」を参照してください。
- IAM アクセス許可を設定して DMS を使用するには:
 - dms-vpc-role ロールを設定する。詳細については、「[AWS 管理ポリシー: AmazonDMSVPCManagementRole](#)」を参照してください。
 - dms-cloudwatch-logs-role ロールを設定する。詳細については、「[AWS 管理ポリシー: AmazonDMSCloudWatchLogsRole](#)」を参照してください。
 - AWS DMS Serverless では、サービスにリンクされたロール (SLR) がアカウントに存在する必要があります。はこのロールの作成と使用 AWS DMS を管理します。必要な SLR があることを確認する方法の詳細については、「[サービスがリンク済みの AWS DMS Serverless 用ロール](#)」を参照してください。レプリケーションを作成すると、AWS DMS Serverless はプログラムで Serverless サービスにリンクされたロールを作成します。このロールは IAM コンソールで確認できます。

AWS Secrets Manager を使用して Amazon VPC エンドポイントを設定する

AWS Secrets Manager が動作するように Amazon VPC エンドポイントを設定できます AWS DMS。このエンドポイントを作成することで、プライベートサブネットの AWS DMS レプリケーションインスタンスまたはサーバーレスレプリケーション設定を有効にして、パブリックインターネットアクセスを必要とせずに Secrets Manager に保存されているデータベース認証情報に安全にアクセスできます。

前提条件

で AWS Secrets Manager を使用して VPC エンドポイントを設定する前に AWS DMS、次の前提条件を満たす必要があります。

- 必ずすべての [the section called “一般的な AWS DMS 前提条件”](#) を設定してください。
- 接続する [ソース](#) データベースまたは [ターゲット](#) データベースを作成して設定する。
- ソースデータベースとターゲットデータベースにアクセスするための認証情報を使用して AWS Secrets Manager でシークレットを作成します。シークレットは、AWS DMS レプリケーションインスタンスまたは AWS DMS サーバーレスレプリケーションと同じリージョンに配置する必要があります。データベースタイプによっては、シークレットのスキーマが異なる場合があります。詳細については、[AWS DMS 「エンドポイントの使用」](#) を参照してください。

Important

AWS DMS レプリケーションインスタンスと AWS DMS サーバーレスレプリケーションは、Amazon RDS によって管理されるシークレットでは機能しません。これらの認証情報には、接続を確立 AWS DMS するために が必要とするホストおよびポート情報は含まれません。

- 一部のデータベース (Amazon S3、Amazon Kinesis、Amazon DynamoDB、Amazon Redshift、Amazon OpenSearch Service、Amazon Neptune、Amazon Timestream など) では、DMS エンドポイントを管理する IAM アクセス許可が必要です。詳細については、[AWS DMS 「エンドポイントの使用」](#) を参照してください。

AWS Secrets Manager の VPC エンドポイントを作成する

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/vpc/> で Amazon VPC コンソールを開きます。

2. VPC コンソールのメニューバーで、レプリケーションインスタンス AWS リージョン と同じ AWS DMS を選択します。
3. VPC ナビゲーションペインで[エンドポイント] を選択します。
4. [エンドポイント] を選択して、[エンドポイントを作成] をクリックします。
5. VPC エンドポイントを次のように設定します。
 - a. [AWS サービス] で [タイプ] を選択します。
 - b. [サービス名] テキストボックスで **secretsmanager** を検索して、[com.amazonaws.[リージョン].secretsmanager] を選択します。選択したサービスの [タイプ] が [インターフェイス] であることを確認します。
 - c. [ネットワーク設定] で、DMS レプリケーションインスタンスと同じリージョンで実行されている VPC か、サーバーレスレプリケーションを作成した VPC を選択します。
 - d. [サブネット] セクションで、DMS が動作する希望のサブネットを選択します。プライベートサブネットのみを選択してください。プライベートサブネットは、サブネット ID で識別できます。例: vpc-xxxxxx-subnet-private1-us-west-2a。

DMS レプリケーションインスタンスがパブリックアクセスなしで作成されている場合は、レプリケーションインスタンスが存在するプライベートサブネットに関連付けられたルートテーブルを選択する必要があります。

 Note

DMS レプリケーションサブネットグループの作成時に指定する必要があるため、必ずプライベートサブネットを書き留めておいてください。VPC エンドポイントを使用して DMS を AWS Secrets Manager に接続するには、VPC エンドポイントに指定されたサブネットが DMS レプリケーションサブネットグループのサブネットと同じである必要があります。

- e. 目的の [セキュリティグループ] を選択します。セキュリティグループは、VPC のリソースからエンドポイントネットワークインターフェイスへのトラフィックを制御します。セキュリティグループを指定しない場合、デフォルトのセキュリティグループが選択されます。
6. [ポリシー] で [フルアクセス] を選択します。カスタムポリシーを使用して独自のアクセスコントロールを指定する場合は、[カスタム] を選択します。JSON ポリシードキュメント dms-vpc-role に準拠する信頼ポリシーを使用できます。詳細については、「[AWS DMSで使用するIAM ロールの作成](#)」を参照してください。
7. [エンドポイントの作成] を選択します。

ステータスが Available になるまで待つ必要があります。VPC エンドポイントの ID が vpce-xxxx で開始されるようになりました。

VPC エンドポイントが正常に作成されました。AWS DMS エンドポイント、DMS サブネットグループを設定する必要があります。選択した移行オプションに応じて、DMS レプリケーションインスタンスまたはサーバーレスレプリケーションを設定します。

Amazon S3 で Amazon VPC エンドポイントを設定する

Amazon S3 が動作するように Amazon VPC エンドポイントを設定できます AWS DMS。このエンドポイントを作成することで、プライベートサブネットの AWS DMS レプリケーションインスタンスまたはサーバーレスレプリケーション設定を有効にして、パブリックインターネットアクセスを必要とせずに S3 バケットに保存されているデータベース認証情報に安全にアクセスできます。

前提条件

で Amazon S3 を使用して VPC エンドポイントを設定する前に AWS DMS、次の前提条件を満たす必要があります。

- 必ずすべての [the section called “一般的な AWS DMS 前提条件”](#) を設定してください。
- [ソースデータベース](#)または[ターゲットデータベース](#)として使用する Amazon S3 バケットを作成します AWS DMS。S3 のバージョニングは有効化しないでください。S3 のバージョニングが必要な場合は、ライフサイクルポリシーを使用して古いバージョンを積極的に削除します。削除しない場合、S3 一覧オブジェクトの呼び出しタイムアウトが原因でエンドポイント接続テストが失敗する可能性があります。
- DMS Amazon S3 エンドポイントを管理する IAM アクセス許可を設定します。AWS DMS コンソールを使用している場合、IAM ロールを作成するアクセス許可がある場合は、必要なアクセス許可を持つ IAM ロールを作成できます。

Amazon S3 の VPC エンドポイントを作成する

- にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/vpc/> で Amazon VPC コンソールを開きます。
- VPC コンソールのメニューバーで、レプリケーションインスタンス AWS リージョン と同じ AWS DMS を選択します。
- VPC ナビゲーションペインで[エンドポイント] を選択します。

4. [エンドポイント] を選択して、[エンドポイントを作成] をクリックします。
5. VPC エンドポイントを次のように設定します。
 - a. [AWS サービス] で [タイプ] を選択します。
 - b. [サービス名] テキストボックスで「s3」を検索し、[com.amazonaws.[リージョン].s3] を選択します。選択したサービスの [タイプ] が [ゲートウェイ] であることを確認します。Amazon S3 および DynamoDB への接続時に、ゲートウェイ VPC エンドポイントを作成できます。ゲートウェイエンドポイントは、他のタイプの VPC エンドポイントとは異なり、AWS PrivateLink を使用しません。
 - c. [ネットワーク設定] で、DMS レプリケーションインスタンスと同じリージョンで実行されている VPC か、サーバーレスレプリケーションを作成した VPC を選択します。
 - d. [サブネット] セクションで、DMS が動作する希望のサブネットを選択します。プライベートサブネットのみを選択してください。プライベートサブネットは、サブネット ID で識別できます。例: vpc-xxxxxx-subnet-private1-us-west-2a。

 Note

DMS レプリケーションインスタンスをパブリックアクセスなしで作成した場合は、DMS インスタンスと同じリージョンに存在するプライベートサブネットに関連付けられたルートテーブルを選択する必要があります。DMS レプリケーションサブネットグループの作成時に指定する必要があるため、必ずプライベートサブネットを書き留めておいてください。VPC エンドポイントを使用して DMS を Amazon S3 に接続するには、VPC エンドポイントに指定されたサブネットが DMS レプリケーションサブネットグループのサブネットと同じである必要があります。

6. [ポリシー] で [フルアクセス] を選択します。カスタムポリシーを使用して独自のアクセスコントロールを指定する場合は、[カスタム] を選択します。JSON ポリシードキュメント dms-vpc-role に準拠する信頼ポリシーを使用できます。詳細については、「[AWS DMSで使用するIAM ロールの作成](#)」を参照してください。
7. [エンドポイントの作成] を選択します。

ステータスが Available になるまで待つ必要があります。VPC エンドポイントの ID が vpce-xxxx で開始されるようになりました。

VPC エンドポイントが正常に作成されました。AWS DMS エンドポイント、DMS サブネットグループを設定する必要があります。選択した移行オプションに応じて、DMS レプリケーションインスタンスまたはサーバーレスレプリケーションを設定します。

Amazon DynamoDB 向けに Amazon VPC エンドポイントを設定

プライベートサブネットまたは AWS DMS サーバーレス AWS DMS レプリケーションでレプリケーションインスタンスを使用する場合は、VPC エンドポイントを作成して、Amazon DynamoDB との安全な接続を確立する必要があります。VPC エンドポイント設定がないと、は接続エラー AWS DMS を表示します。

VPC エンドポイントを作成する場合、DMS コンソールで、[エンドポイントタイプ] に [ゲートウェイ] または [インターフェイス] を選択する必要があります。詳細については、以下を参照してください。

- [the section called “一般的な AWS DMS 前提条件”](#)
- [Amazon DynamoDB のゲートウェイエンドポイント](#)
- [ゲートウェイ Amazon VPC エンドポイントの接続問題をトラブルシューティングするにはどうすればよいですか？](#)

Amazon Kinesis 向けに Amazon VPC エンドポイントを設定

プライベートサブネットまたは AWS DMS サーバーレス AWS DMS レプリケーションでレプリケーションインスタンスを使用する場合は、VPC エンドポイントを作成して、Amazon Kinesis との安全な接続を確立する必要があります。VPC エンドポイント設定がないと、は接続エラー AWS DMS を表示します。詳細については、以下を参照してください。

- [the section called “一般的な AWS DMS 前提条件”](#)
- [のターゲットとしての Amazon Kinesis Data Streams の使用 AWS Database Migration Service](#)

Amazon Redshift 向けに Amazon VPC エンドポイントを設定

プライベートサブネットまたは AWS DMS サーバーレス AWS DMS レプリケーションでレプリケーションインスタンスを使用する場合は、VPC エンドポイントを作成して、Amazon Redshift との安全な接続を確立する必要があります。VPC エンドポイント設定がないと、は接続エラー AWS DMS を表示します。詳細については、以下を参照してください。

- [the section called “一般的な AWS DMS 前提条件”](#)

- [Redshift マネージド VPC エンドポイント](#)

Amazon OpenSearch Service 向けに Amazon VPC エンドポイントを設定

プライベートサブネットまたは AWS DMS サーバーレス AWS DMS レプリケーションでレプリケーションインスタンスを使用する場合は、VPC エンドポイントを作成して、Amazon OpenSearch Service との安全な接続を確立する必要があります。VPC エンドポイント設定がないと、は接続エラー AWS DMS を表示します。詳細については、以下を参照してください。

- [the section called “一般的な AWS DMS 前提条件”](#)
- [Amazon OpenSearch Ingestion パイプラインの VPC アクセスの設定](#)

レプリケーションインスタンス、DMS サブネットグループ、DMS エンドポイントを設定

VPC エンドポイントの作成後に AWS DMS レプリケーションリソースを設定する必要があります。ネットワーク分離用のレプリケーションサブネットグループ、処理用のレプリケーションインスタンスまたはサーバーレスレプリケーション、ソースデータベースとターゲットデータベースに接続するためのエンドポイントを設定して、VPC 内の安全なデータベース移行を実現できます。

AWS DMS レプリケーションインスタンスのセットアップ

AWS DMS プロビジョニングされたレプリケーションインスタンスを設定するには、DMS レプリケーションサブネットグループを設定する必要があります。

DMS レプリケーション サブネットグループの作成

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、DMS コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[サブネットグループ] を開き、[サブネットグループの作成] を選択します。
3. [名前] と [説明] を入力します。
4. [VPC] ドロップダウンメニューから、DMS レプリケーションインスタンスを作成するリージョンと同じリージョンで実行されている VPC を選択します。
5. [サブネットの追加] ドロップダウンメニューから、VPC エンドポイントの作成時に指定したプライベートサブネットを追加します。プライベートサブネットは、サブネット ID で識別できます。例: vpc-xxxxxx-subnet-private1-us-west-2a。

6. [サブネットグループの作成] をクリックします。

DMS レプリケーションインスタンスを作成する (プロビジョニング済み)

1. に移動 AWS マネジメントコンソール してレプリケーションインスタンスを作成します。詳細については、「[レプリケーション インスタンスの作成](#)」をご参照ください。レプリケーション インスタンスの選択、サイズ設定、設定の詳細については、「[レ AWS DMS プリケーション インスタンスの使用](#)」を参照してください。
2. [接続とセキュリティ] セクションで、[IPv4 の仮想プライベートクラウド (VPC)] または [デュアルスタックモード] から AWS DMS レプリケーションインスタンスを作成する VPC を選択します。詳細については、「[レプリケーションインスタンスのネットワークを設定する](#)」を参照してください。
3. [レプリケーションサブネットグループ] のドロップダウンメニューから、レプリケーションインスタンス用に作成したサブネットグループを選択します。

Note

VPC エンドポイントに指定されたサブネットが、DMS レプリケーションインスタンス サブネットグループのサブネットと同じであることを確認します。VPC エンドポイントに関連付けられていないサブネットをサブネットグループから削除する必要があります。

4. [パブリックアクセス] チェックボックスをオフにして、パブリックアクセスを無効にします。
5. [詳細設定] セクションで、[VPC セキュリティグループ] のドロップダウンメニューから、レプリケーションインスタンスに関連付けられているすべての VPC サブネットグループを選択します。これらのグループには、VPC エンドポイントの作成時に指定したサブネットを含むサブネットグループを含める必要があります。

サブネットグループを指定しない場合、DMS はデフォルトの [レプリケーションサブネットグループ] を選択します (サブネットグループが存在しない場合は作成します)。詳細については、「[AWS DMSのセキュリティグループの設定](#)」を参照してください。

6. レプリケーションインスタンスの設定を完了し、[レプリケーションインスタンスの作成] を選択します。

ステータスが Available になるまで待つ必要があります。

AWS DMS ソースエンドポイントとターゲットエンドポイントを作成する

1. DMS コンソール にサインインします。
2. [AWS DMS エンドポイント] に移動し、[エンドポイントの作成] を選択します。
3. [ソース](#)エンドポイントと[ターゲット](#)エンドポイントを作成し、接続をテストします。
4. DMS コンソールでは、既存の IAM ロールを選択するか、新しい IAM ロールを作成して、AWS Secrets Manager に保存されているデータベース認証情報にアクセスできます。
5. [テストを実行] をクリックして、DMS レプリケーションインスタンスのエンドポイント接続をテストします。レプリケーションインスタンスには、テストを実行する Available ステータスが必要です。
6. [エンドポイントの作成] を選択します。

AWS DMS サーバーレスレプリケーションのセットアップ

AWS DMS サーバーレスレプリケーションを設定するには、DMS レプリケーションサブネットグループを設定する必要があります。

AWS DMS ソースエンドポイントとターゲットエンドポイントを作成する

1. DMS コンソール にサインインします。
2. [AWS DMS エンドポイント] に移動し、[エンドポイントの作成] を選択します。
3. [ソース](#)エンドポイントと[ターゲット](#)エンドポイントを作成し、接続をテストします。
4. DMS コンソールでは、既存の IAM ロールを選択するか、新しい IAM ロールを作成して、AWS Secrets Manager に保存されているデータベース認証情報にアクセスできます。

Note

AWS DMS サーバーレスレプリケーションの場合、DMS エンドポイントの接続をテストしたり、TestConnection API を使用したりすることはできません。接続テストは、DMS インスタンスとソースとターゲットデータベース間のサーバーレスレプリケーションの起動中に実行されます。詳細については、「[AWS DMS サーバーレスコンポーネント](#)」を参照してください。

5. [エンドポイントの作成] を選択します。

DMS レプリケーション サブネットグループの作成

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、DMS コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[サブネットグループ] を開き、[サブネットグループの作成] を選択します。
3. [名前] と [説明] を入力します。
4. [VPC] ドロップダウンメニューから、DMS サーバーレスインスタンスと同じリージョンで実行されている VPC を選択します。
5. [サブネットの追加] ドロップダウンメニューから、VPC エンドポイントの作成時に指定したプライベートサブネットを追加します。プライベートサブネットは、サブネット ID で識別できます。例: vpc-xxxxxx-subnet-private1-us-west-2a。
6. [サブネットグループの作成] をクリックします。

DMS サーバーレスレプリケーションの作成

1. DMS コンソールに移動して、サーバーレスインスタンスを作成します。詳細については、「[サーバーレスレプリケーションの作成](#)」を参照してください。サーバーレスインスタンスの選択、サイズ設定、設定の詳細については、[AWS DMS 「サーバーレスの使用」](#)を参照してください。
2. 接続とセキュリティセクションで、AWS DMS サーバーレスインスタンス を作成する仮想プライベートクラウド (VPC) ドロップダウンメニューから VPC を選択します。詳細については、「[レプリケーションインスタンスのネットワークを設定する](#)」を参照してください。
3. [サブネットグループ] ドロップダウンメニューから、サーバーレスインスタンス用に作成したサブネットグループを選択します。

Note

VPC エンドポイントに指定されたサブネットが、DMS サーバーレスインスタンスサブネットグループのサブネットと同じであることを確認します。サーバーレスインスタンスに関連付けられていないサブネットは、サブネットグループから削除する必要があります。

4. [アベイラビリティーゾーン] を選択します。
5. [最大 DMS 容量ユニット (DCU)] ドロップダウンメニューから、目的の DCU 容量を選択します。

6. [タスクの作成] を選択します。この操作で、ステータス `Start required` のタスクリストに表示される DMS サーバーレスレプリケーション設定が作成されます。
7. サーバーレスレプリケーションを開始するには、タスクを選択し、[アクション] メニューから [開始] を選択します。

AWS DMS バージョン 3.4.7 以降に移行すると、誰が影響を受けますか？

上記の単一または複数の AWS DMS エンドポイントを使用しており、エンドポイントがパブリックにルーティング可能ではない場合、または VPC エンドポイントがまだ関連付けられていない場合は影響を受けます。

AWS DMS バージョン 3.4.7 以降に移行するときに影響を受けないのは誰ですか？

次の場合は影響を受けません。

- 以前にリストした AWS DMS エンドポイントを 1 つ以上使用していない。
- 上記のエンドポイントのいずれかを使用しており、エンドポイントがパブリックにルーティング可能である。
- 上記のエンドポイントのいずれかを使用しており、VPC エンドポイントに関連付けられている。

DMS AWS バージョン 3.4.7 以降への移行の準備

前述のエンドポイントのいずれかを使用しているときに DMS タスクの失敗を防ぐには、AWS DMS AWS をバージョン 3.4.7 以降にアップグレードする前に、次のいずれかの手順を実行します。

- 影響を受ける DMS AWS エンドポイントをパブリックにルーティングできるようにします。たとえば、DMS レプリケーションインスタンスで既に使用されている VPC AWS にインターネットゲートウェイ (IGW) ルートを追加して、すべてのソースエンドポイントとターゲットエンドポイントをパブリックにルーティングできるようにします。
- 次の説明のとおり、AWS DMS が使用するすべてのソースエンドポイントとターゲットエンドポイントにアクセスする VPC エンドポイントを作成します。

DMS ソースエンドポイントとターゲットエンドポイントに使用する既存の VPC AWS エンドポイントについては、XML ポリシードキュメント に準拠する信頼ポリシーを使用していることを確認して

くださいdms-vpc-role。このポリシーの詳細については、「[で使用する IAM ロールの作成 AWS DMS](#)」を参照してください。

上記以外には、レプリケーションインスタンスが配置された VPC に VPC エンドポイントを追加して、レプリケーションインスタンスを VPC エンドポイントとして設定する方法があります。パブリックエンドポイントなしでレプリケーションインスタンスを設定した場合、パブリックにアクセス可能な VPC エンドポイントをレプリケーションインスタンスが配置された VPC に追加すると、パブリックにアクセスできるようになります。レプリケーションインスタンスを VPC エンドポイントと明確に関連付けるための作業は特にありません。

Note

サービスごとに固有の VPC エンドポイント設定がある場合があります。例えば、AWS Secrets Managerを使用する場合、ルーティングテーブルを調整する必要は通常ありません。各サービスの具体的な要件を必ず確認します。

DMS レプリケーションインスタンスの VPC AWS エンドポイントの設定の詳細については、「」を参照してください[データベース移行のネットワーク設定](#)。AWS サービスにアクセスするためのインターフェイス VPC エンドポイントの作成の詳細については、AWS 「PrivateLink ガイド」の「[インターフェイス VPC エンドポイントを使用して AWS サービスにアクセスする](#)」を参照してください。VPC エンドポイント AWS の DMS リージョンの可用性については、[AWS リージョン表](#)を参照してください。

でサポートされている DDL ステートメント AWS DMS

データ移行プロセス中は、ソースデータベース上でデータ定義言語 (DDL) ステートメントを実行できます。これらのステートメントはレプリケーションサーバー上で、ターゲットデータベースにレプリケートされます。

サポートされている DDL ステートメントは以下のとおりです。

- テーブルの作成
- Drop table
- Rename table
- Truncate table
- Add column

- Drop column
- Rename column
- Change column data type

DMS は一部のソースエンジンタイプでサポートされている DDL ステートメントをすべてキャプチャするわけではありません。また、DMS は DDL ステートメントを特定のターゲットエンジンに適用するときに DDL ステートメントを異なる方法で処理します。特定のソースでサポートされている DDL ステートメントと、ターゲットに適用する方法の詳細については、ソースエンドポイントとターゲットエンドポイントの特定のドキュメンテーショントピックをご参照ください。

タスク設定を使用して、変更データキャプチャ (CDC) 中に DMS が DDL の動作を処理する方法を設定できます。詳細については、「[変更処理の DDL 処理のタスク設定](#)」を参照してください。

制約事項と考慮事項

ソースデータベース内の DDL オペレーション (DDL>DML>DDL など) の高速シーケンスにより AWS DMS がログを誤って解析し、データ損失や予期しない動作が発生する可能性があります。データ整合性を維持するには、AWS DMS がターゲットに変更を適用するのを待ってから、後続のオペレーションを実行します。

例えば、変更データキャプチャ (CDC) 中に、ソーステーブルに対し、複数のテーブル名変更オペレーションを高速で実行すると、エラーがトリガーされる可能性があります。テーブルの名前を変更し、すぐに元の名前に戻した場合、AWS DMS はテーブルがターゲットデータベースに既に存在することを報告している可能性があります。

高度なエンドポイント設定

AWS Database Migration Service (AWS DMS) でエンドポイントの詳細設定を行い、移行プロセス中のソースエンドポイントとターゲットエンドポイントの動作の制御を設定できます。高度なセットアップの一環として、AWS DMS VPC ピアリングを設定して VPCs 間の安全な通信、インバウンドトラフィックとアウトバウンドトラフィックを制御する DMS セキュリティグループ、セキュリティの追加レイヤーとしての Network Access Control List (NACLs)、AWS Secrets Manager の VPC エンドポイントを有効にできます。

これらの設定は、エンドポイントの作成時に設定することも、後で AWS DMS コンソールまたは API を使用して変更することもできます。これにより、特定のデータベースエンジンの要件とパフォーマンスのニーズに基づいて移行プロセスを微調整できます。

以下で、エンドポイント設定についてご参照ください。

トピック

- [の VPC ピアリング設定 AWS DMS。](#)
- [のセキュリティグループ設定 AWS DMS](#)
- [のネットワークアクセスコントロールリスト \(NACL\) 設定 AWS DMS](#)
- [AWS DMS シークレットマネージャー VPC エンドポイントの設定](#)
- [その他の考慮事項](#)

の VPC ピアリング設定 AWS DMS。

VPC ピアリングにより、2 つの VPC 間のプライベートネットワーク接続が可能になり、AWS DMS レプリケーションインスタンスとデータベースエンドポイントが同じネットワークにあるかのように異なる VPC 間で通信できるようになります。これは、DMS レプリケーションインスタンスが 1 つの VPC に存在し、ソースデータベースまたはターゲットデータベースが別々の VPC に存在する場合に重要です。これにより、パブリックインターネットを経由することなく、直接的で安全なデータ移行が可能になります。

Amazon RDS を使用する場合は、インスタンスが異なる VPC にある場合、DMS と RDS 間の VPC ピアリングを設定する必要があります。

以下のステップを必ず実行します。

VPC ピアリング接続の作成

1. [\[Amazon VPC コンソール\]](#) に移動します。
2. ナビゲーションペインの [仮想プライベートクラウド] で [ピアリング接続] を選択します。
3. [ピアリング接続の作成] をクリックします。
4. ピアリング接続を設定します。

- 名前タグ (オプション): ピアリング接続の名前を入力します (例: DMS-RDS-Peering)。

[VPC リクエスト]: DMS インスタンスが含まれている VPC を選択します。

- [VPC アクセプタ]: RDS インスタンスが含まれている VPC を選択します。

 Note

アクセプタ VPC が別の AWS アカウントに関連付けられている場合は、そのアカウントのアカウント ID と VPC ID が必要です。

5. [ピアリング接続の作成] をクリックします。

VPC ピアリング接続を承認する

1. [ピアリング接続] リストで、[承認待ち] ステータスの新しいピアリング接続を見つけます。
2. 適切なピアリング接続を選択し、[アクション] をクリックして [リクエストの承諾] を選択します。

ピアリング接続のステータスが [アクティブ] に変更されます。

ルートテーブルの更新

VPC 間のトラフィックを有効にするには、両方の VPC のルートテーブルを更新する必要があります。DMS VPC のルートテーブルを更新するには:

1. RDS VPC の CIDR ブロックを特定します。
 - a. VPC に移動し、RDS VPC を選択します。
 - b. [CIDR] タブで IPv4 CIDR 値をコピーします。
2. リソースマップを使用して、関連する DMS ルートテーブルを特定します。
 - a. VPC に移動し、DMS VPC を選択します。
 - b. [リソースマップ] タブをクリックし、DMS インスタンスが配置されているサブネットに関連付けられたルートテーブルを書き留めます。
3. DMS VPC 内のすべてのルートテーブルを更新します。
 - a. [\[Amazon VPC コンソール\]](#) でルートテーブルに移動します。
 - b. DMS VPC 用に識別するルートテーブルを選択します。テーブルは VPC の [リソースマップ] タブから開くことができます。
 - c. [ルートの編集] をクリックします。
 - d. [ルールの追加] を選択し、次の情報を入力します。

- 送信先: RDS VPC の IPv4 CIDR ブロックを入力します (例: 10.1.0.0/16)。
 - ターゲット: ピアリング設定 ID を選択します (例: pcx-1234567890abcdef)。
- e. [ルートの保存] をクリックします。

VPC ルートは DMS VPC に保存されます。RDS VPC に対して同じ手順を実行します。

セキュリティグループの更新

1. DMS インスタンスのセキュリティグループを検証します。
 - アウトバウンドルールで RDS インスタンスへのトラフィックが許可されていることを確認する必要があります。
 - タイプ: カスタム TCP または特定のデータベースポート (例: 3306 for MySQL)。
 - 送信先: RDS VPC の CIDR ブロックまたは RDS インスタンスのセキュリティグループ。
2. RDS インスタンスのセキュリティグループを確認します。
 - インバウンドルールで DMS インスタンスからのトラフィックが許可されていることを確認する必要があります。
 - タイプ: 特定のデータベースポート。
 - ソース: DMS VPC の CIDR ブロック、または RDS インスタンスのセキュリティグループ。

Note

また、以下を実行する必要があります。

- アクティブピアリング接続: 続行する前に、VPC ピアリング接続が [アクティブ] 状態であることを確認します。
- リソースマップ: [\[Amazon VPC コンソール\]](#) の [リソースマップ] タブを使用して、更新が必要なルートテーブルを特定します。
- 重複する CIDR ブロックがない: VPC には重複しない CIDR ブロックが必要です。
- セキュリティのベストプラクティス: セキュリティグループのルールを必要なポートとソースに保管します。

詳細については、「Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイド」の「[VPC ピアリング接続](#)」を参照してください。

のセキュリティグループ設定 AWS DMS

のセキュリティグループは、適切なデータベースポートでレプリケーションインスタンスのインバウンド接続とアウトバウンド接続を許可 AWS DMS する必要があります。Amazon RDS を使用している場合は、インスタンスの DMS と RDS の間にセキュリティグループを設定する必要があります。

以下のステップを必ず実行します。

RDS インスタンスのセキュリティグループを設定します。

1. [\[Amazon VPC コンソール\]](#) に移動します。
2. 左側のナビゲーションペインの [セキュリティ] で、[セキュリティグループ] を選択します。
3. RDS インスタンスに関連付けられている RDS セキュリティグループを選択します。
4. インバウンドのルールを編集します。
 - a. [アクション] と [インバウンドルールを編集] の順にクリックします。
 - b. [ルールの追加] をクリックして、新しいルールを作成します。
 - c. ルールを次のように設定します。
 - タイプ: データベースタイプを選択します (例: ポート 3306 の場合は MySQL/Aurora、ポート 5432 の場合は PostgreSQL)。
 - プロトコル: データベースタイプに基づいて自動入力されます。
 - ポート範囲: データベースタイプに基づいて自動入力されます。
 - ソース: [カスタム] を選択し、DMS インスタンスに関連付けられたセキュリティグループ ID を貼り付けます。これにより、そのセキュリティグループ内の任意のリソースからのトラフィックが許可されます。DMS インスタンスの IP 範囲 (CIDR ブロック) を指定することもできます。
 - d. [ルールの保存] をクリックします。

DMS レプリケーションインスタンスのセキュリティグループを設定します。

1. [\[Amazon VPC コンソール\]](#) に移動します。

2. 左側のナビゲーションペインの [セキュリティ] で、[セキュリティグループ] を選択します。
3. [セキュリティグループ] リストで、DMS レプリケーションインスタンスに関連付けられているセキュリティグループを見つけて選択します。
4. アウトバウンドルールを編集します。
 - a. [アクション] をクリックし、[アウトバウンドルールの編集] をクリックします。
 - b. [ルールの追加] をクリックして、新しいルールを作成します。
 - c. ルールを次のように設定します。
 - タイプ: データベースタイプを選択します (例: MySQL/Aurora、PostgreSQL)。
 - プロトコル: データベースタイプに基づいて自動入力されます。
 - ポート範囲: データベースタイプに基づいて自動入力されます。
 - ソース: [カスタム] を選択し、RDS インスタンスに関連付けられたセキュリティグループ ID を貼り付けます。これにより、そのセキュリティグループ内の任意のリソースからのトラフィックが許可されます。RDS インスタンスの IP 範囲 (CIDR ブロック) を指定することもできます。
 - d. [ルールの保存] をクリックします。

追加の考慮事項

次の追加の設定情報を考慮する必要があります。

- セキュリティグループリファレンスを使用する: ソースインスタンスまたはターゲットインスタンスでセキュリティグループを参照すると、動的管理が可能になり、グループ内のすべてのリソースが自動的に含まれるため、IP アドレスを使用するよりも安全です。
- データベースポート: データベースに対し正しいポートを使用していることを確認します。
- セキュリティのベストプラクティス: セキュリティリスクを最小限に抑えるために必要なポートのみを開きます。また、セキュリティグループのルールを定期的に見直して、セキュリティ標準と要件を満たしていることを確認する必要があります。

のネットワークアクセスコントロールリスト (NACL) 設定 AWS DMS

Amazon RDS をレプリケーションソースとして使用する場合は、DMS および RDS インスタンスのネットワークアクセスコントロールリスト (NACL) を更新する必要があります。NACL が、これらの

インスタンスが存在するサブネットに関連付けられていることを確認します。これにより、特定のデータベースポートでのインバウンドトラフィックとアウトバウンドトラフィックが許可されます。

ネットワークアクセスコントロールリストを更新するには、以下のステップを必ず実行します。

 Note

DMS インスタンスと RDS インスタンスが同じサブネットにある場合は、そのサブネットの NACL を更新するだけです。

関連する NACL を識別します

1. [\[Amazon VPC コンソール\]](#) に移動します。
2. 左側のナビゲーションメニューの [セキュリティ] で、Network ACL を選択します。
3. DMS インスタンスと RDS インスタンスが存在するサブネットに関連付けられた関連する NACL を選択します。

DMS インスタンスサブネット用の NACL を更新する

1. DMS インスタンスのサブネットに関連付けられている NACL を識別します。これを行うには、[\[Amazon VPC コンソール\]](#) でサブネットを参照し、DMS サブネットを見つけて、関連する NACL ID を書き留めます。
2. インバウンドのルールを編集します。
 - a. 選択した NACL の [インバウンドルール] タブをクリックします。
 - b. [Edit inbound rules] (インバウンドルールを編集) を選択します。
 - c. 新しいルールを追加します。
 - ルール #: 一意の数値を選択します (例: 100)。
 - タイプ: [カスタム TCP ルール] を選択します。
 - [Protocol]: TCP
 - ポート範囲: データベースポートを入力します (例: MySQL の場合は 3306)。
 - ソース: RDS サブネットの CIDR ブロックを入力します (例: 10.1.0.0/16)。
 - 許可/拒否: [許可] を選択します。
3. アウトバウンドルールを編集します。

- a. 選択した NACL の [アウトバウンドルール] タブをクリックします。
- b. [アウトバウンドルールの編集] をクリックします。
- c. 新しいルールを追加します。
 - ルール #: インバウンドルールで使用されるものと同じ番号を使用します。
 - タイプ: すべてのトラフィック。
 - 送信先: 0.0.0.0/0
 - 許可/拒否: [許可] を選択します。
4. [Save changes (変更の保存)] をクリックします。
5. RDS インスタンスのサブネットに関連付けられた NACL を更新するには、同じステップを実行します。

NACL ルールを検証する

NACL ルールに関する次の基準を確認する必要があります。

- ルールの順序: NACL は、ルール番号に基づいた昇順でルールを処理します。「許可」として設定されたすべてのルールのルール番号が、「拒否」として設定されたすべてのルール番号より小さいことを確認してください (トラフィックをブロックする可能性があるため)。
- ステートレスな性質: NACL はステートレスです。インバウンドトラフィックとアウトバウンドトラフィックの両方を明示的に許可する必要があります。
- CIDR ブロック: 使用する CIDR ブロックが DMS インスタンスと RDS インスタンスのサブネットを正確に表していることを確認する必要があります。

AWS DMS シークレットマネージャー VPC エンドポイントの設定

プライベートサブネットのレプリケーションインスタンスから AWS Secrets Manager にアクセスするには、VPC エンドポイントを作成する必要があります。これにより、レプリケーションインスタンスはパブリックインターネット経由でトラフィックを送信せずに、プライベートネットワーク経由で Secrets Manager に直接アクセスできます。

設定するには、以下のステップを実行する必要があります。

VPC エンドポイントのセキュリティグループを作成します。

1. [\[Amazon VPC コンソール\]](#) に移動します。

2. 左のナビゲーションペインで [セキュリティグループ]、[セキュリティグループの作成] の順に選択します。
3. セキュリティグループを設定する。
 - セキュリティグループの名前: 例: SecretsManagerEndpointSG
 - 説明: 適切な説明を入力します。(例: Secrets Manager VPC エンドポイントのセキュリティグループ)。
 - VPC: レプリケーションインスタンスとエンドポイントが存在する VPC を選択します。
4. [ルールの追加] をクリックして、インバウンドルールを以下のように設定します。
 - タイプ: HTTPS (シークレットマネージャーはポート 443 で HTTPS を使用するため)。
 - ソース: [カスタム] を選択し、レプリケーションインスタンスのセキュリティグループ ID を入力します。これにより、そのセキュリティグループに関連付けられたすべてのインスタンスが VPC エンドポイントにアクセスできるようになります。
5. 変更を確認し、[セキュリティグループの作成] をクリックします。

Secrets Manager の VPC エンドポイントを作成するには

 Note

「Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイド」の「[インターフェイスエンドポイントの作成ドキュメント](#)」トピックの概要通り、インターフェイス VPC エンドポイントを作成します。この手順を実行するときは、以下を確認してください。

- [サービスカテゴリ] で、[AWS のサービス] を選択します。
 - [サービス名] で、secretsmanager を検索してシークレットマネージャーサービスを選択します。
1. [VPC とサブネット] を選択し、以下を設定します。
 - VPC: レプリケーションインスタンスと同じ VPC であることを確認します。
 - サブネット: レプリケーションインスタンスが存在するサブネットを選択します。
 2. [追加設定] で、インターフェイスエンドポイントの [DNS 名の有効化] が有効 (デフォルト値) になっていることを確認します。

3. [セキュリティグループ] で、適切なセキュリティグループ名を選択します。例: SecretsManagerEndpointSG (以前に作成済み)。
4. すべての設定を確認し、[エンドポイントの作成] をクリックします。

VPC エンドポイントの DNS 名を取得する

1. VPC エンドポイントの詳細にアクセスします。
 - a. [\[Amazon VPC コンソール\]](#) に移動し、[エンドポイント] を選択します。
 - b. 作成したエンドポイントを選択します。
2. DNS 名をコピーします。
 - a. [詳細] タブで、[DNS 名] セクションに移動します。
 - b. リストされた最初の DNS 名をコピーします。(例: vpce-0abc123def456789g-secretsmanager.us-east-1.vpce.amazonaws.com)。これはリージョナル DNS 名です。

DMS エンドポイントを更新する

1. [\[AWS DMSコンソール\]](#) に移動します。
2. DMS エンドポイントを変更します。
 - a. 左のナビゲーションペインで [エンドポイント] を選択します。
 - b. 設定したい適度なエンドポイントを選択します。
 - c. [アクション] をクリックし、[修正] を選択します。
3. エンドポイントサービスを設定する
 - a. [エンドポイント設定] に移動し、[エンドポイント接続属性を使用する] チェックボックスを選択します。
 - b. [接続属性] フィールドに secretsManagerEndpointOverride=<copied DNS name> を追加します。

 Note

複数の接続属性がある場合は、セミコロン「;」で区切ることができます。例:

```
datePartitionEnabled=false;secretsManagerEndpointOverride=vpce-0abc12  
secretsmanager.us-east-1.vpce.amazonaws.com
```

4. [エンドポイントの変更] をクリックして変更を保存します。

その他の考慮事項

次の追加の設定情報を考慮する必要があります。

レプリケーションインスタンスのセキュリティグループ:

- レプリケーションインスタンスに関連付けられたセキュリティグループが、ポート 443 (HTTPS) の VPC エンドポイントへのアウトバウンドトラフィックを許可していることを確認します。

VPC DNS 設定:

- VPC で [DNS 解決] と [DNS ホットネーム] が有効になっていることを確認します。これにより、インスタンスは VPC エンドポイントの DNS 名を解決できます。[\[Amazon VPC コンソール\]](#) で VPC に移動し、VPC を選択して [DNS 解決] と [DNS ホットネーム] が「はい」に設定されていることを確認します。

接続をテストします。

- レプリケーションインスタンスから以下の DNS ルックアップを実行して、VPC エンドポイントを確実に解決できます: `nslookup secretsmanager.<region>amazonaws.com` VPC エンドポイントに関連付けられた IP アドレスを返す必要があります

AWS DMS タスクの使用

AWS Database Migration Service (AWS DMS) タスクは、すべての作業が行われる場所です。ログ記録要件、制御テーブルデータ、エラー処理など、移行と特別な処理に使用するテーブル (またはビュー) とスキーマを指定します。

タスクは、3 つの主なフェーズで構成できます。

- 既存データの移行 (フルロード)
- キャッシュされた変更の適用
- 継続的なレプリケーション (変更データキャプチャ)

AWS DMS 移行タスクによるデータの移行方法の詳細と概要については、「」を参照してください。 [の概要 AWS DMS](#)

移行タスクを作成するとき、いくつかのことを知っておく必要があります。

- 移行タスクを作成する前に、ソースエンドポイント、ターゲットエンドポイント、およびレプリケーションインスタンスを作成していることを確認します。
- 移行タスクを調整するために多くのタスク設定を指定できます。これらは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) AWS マネジメントコンソール、または DMS API AWS を使用して設定できます。これらの設定には、移行エラーの処理方法、エラーのログ記録、および制御テーブル情報を指定することが含まれます。タスク設定ファイルを使用してタスク設定を設定する方法については、「[タスク設定例](#)」をご参照ください。
- タスクを作成した後、直ちに実行できます。必要なメタデータ定義を含むターゲットテーブルが自動的に作成されてロードされるため、継続的なレプリケーションを指定できます。
- デフォルトでは、タスクを作成するとすぐにタスク AWS DMS を開始します。ただし、状況によっては、タスクの開始を延期できます。たとえば、を使用する場合 AWS CLI、タスクを作成するプロセスと、トリガーイベントに基づいてタスクを開始する別のプロセスがあるとしします。必要に応じて、タスクの開始を延期できます。
- コンソール、または API を使用して、タスクをモニタリング、停止 AWS CLI、または AWS DMS 再起動できます。AWS DMS API を使用してタスクを停止する方法については、API [AWS DMS リファレンス](#)の[StopReplicationTask](#)」を参照してください。

以下は、AWS DMS タスクを操作するときに実行できるアクションです。

タスク	関連資料
[Creating a task] (タスクの作成) タスクを作成するときに、ソース、ターゲット、およびレプリケーションインスタンスを、移行設定とともに作成します。	[Creating a task] (タスクの作成)
[Creating an ongoing replication task] (継続的レプリケーション タスク作成) ソースとターゲット間で、継続的なレプリケーションを提供するようにタスクをセットアップできます。	を使用した継続的なレプリケーション用のタスクの作成 AWS DMS
[Applying task settings] (タスク設定の適用) 各タスクには、データベース移行の必要に応じて設定できる設定があります。これらの設定は JSON ファイルで作成します。その一部の設定は AWS DMS コンソールで指定できます。タスク設定ファイルを使用してタスク設定を設定する方法については、「タスク設定例」をご参照ください。	AWS Database Migration Service タスクのタスク設定の指定
[Using table mapping] (テーブルマッピングの使用) テーブル マッピングでは、いくつかのタイプのルールを使用して、テーブルの追加タスク設定を指定します。これらのルールを使用すると、データソース、ソース スキーマ、	選択ルール 選択ルールと選択アクション 変換ルール 変換ルールおよび変換アクション テーブル設定ルール

タスク	関連資料
テーブルとビュー、データ、タスク中に発生するテーブルおよびデータの変換、これらのテーブルおよび列をソースからターゲットに移行する方法の設定を指定できます。	テーブルとコレクション設定のルールとオペレーション
[Running premigration task assessments] (移行前のタスク評価の実行) 移行中に問題を引き起こす可能性のあるサポートされているソースおよびターゲットデータベースに関する問題を示す移行前タスク評価を有効にして実行することができます。これには、サポートされていないデータ型および、インデックスとプライマリ キーの不一致、その他の競合するタスク設定などの問題が含まれます。これらの移行前評価は、タスクを実行する前に実行され、移行中に発生する可能性のある問題を特定します。	タスクの移行前評価の有効化と操作
[Data validation] (データ検証) データ検証は、AWS DMS でターゲットデータストア上のデータを、ソースデータストアからのデータと比較するために使用できるタスク設定です。	AWS DMS データ検証
[Modifying a task] (タスクの変更) タスクが停止した際に、そのタスクの設定を変更できます。	[Modifying a task] (タスクの変更)

タスク	関連資料
[Moving a task] (タスクの移動) タスクが停止すると、そのタスクを別のレプリケーション インスタンスに移動できます。	タスクの移動
タスク実行中のテーブルの再ロード タスク実行中にエラーが発生した場合には、タスク実行中にテーブルを再ロードできます。	タスク実行中のテーブルの再ロード
フィルターの適用 ソースフィルタを使用すると、ソースからターゲットに転送されるレコードの数とタイプを制限できます。例えば、本社を拠点とする従業員だけがターゲットデータベースに移行されるように指定できます。データの列にフィルタを適用します。	ソースフィルタの使用
[Monitoring a task] (タスクのモニタリング) タスクのパフォーマンスとそのタスクが使用するテーブルに関する情報を取得するためには、複数の方法があります。	DMS AWS タスクのモニタリング
タスクログの管理 AWS DMS API または を使用して、タスクログを表示および削除できます AWS CLI。	DMS AWS タスクログの表示と管理

トピック

- [\[Creating a task\] \(タスクの作成\)](#)
- [を使用した継続的なレプリケーション用のタスクの作成 AWS DMS](#)
- [\[Modifying a task\] \(タスクの変更\)](#)
- [タスクの移動](#)
- [タスク実行中のテーブルの再ロード](#)
- [テーブルマッピングを使用して、タスクの設定を指定する](#)
- [ソースフィルタの使用](#)
- [タスクの移行前評価の有効化と操作](#)
- [タスク設定の補足データを指定する](#)

[Creating a task] (タスクの作成)

AWS DMS 移行タスクを作成するには、以下を実行します。

- 移行タスクを作成する前に、ソースエンドポイント、ターゲットエンドポイント、およびレプリケーションインスタンスを作成します。
- 移行方法を選択します。
 - [Migrating data to the target database] (データをターゲットデータベースに移行する) – このプロセスでは、ターゲットデータベースにファイルまたはテーブルを作成し、ターゲットに必要なメタデータを自動的に定義します。また、ソースのデータをテーブルに入力します。テーブルのデータは、効率を高めるために並列でロードされます。このプロセスは、の既存のデータ移行オプション AWS マネジメントコンソール であり、API Full Load で呼び出されます。
 - [Capturing changes during migration] (移行中に変更をキャプチャする) – このプロセスでは、データがソースからターゲットに移行されているときに発生した変更をソースデータベースにキャプチャします。最初にリクエストされたデータの移行が完了すると、変更データキャプチャ (CDC) プロセスがキャプチャした変更をターゲットデータベースに適用します。変更は、1 つのコミットされたトランザクションユニットとしてキャプチャおよび適用され、複数の異なるターゲットテーブルを 1 つのソースコミットとして更新できます。このアプローチでは、ターゲットデータベースにおけるトランザクションの完全性が保証されます。このプロセスは、コンソールでは [Migrate existing data and replicate ongoing changes] (既存データの移行、継続的変更のレプリケーション) オプションとなっており、API では full-load-and-cdc と呼ばれています。

- [Replicating only data changes on the source database] (データ変更のみソースデータベースにレプリケートする) – このプロセスでは、ソースデータベース管理システム (DBMS) の復旧ログファイルを読み取り、各トランザクションのエントリをまとめます。場合によっては、妥当な時間内にターゲットに変更を適用 AWS DMS できないことがあります (ターゲットにアクセスできない場合など)。このような場合、はレプリケーションサーバーの変更を必要な期間 AWS DMS バッファリングします。DBMS ログを再読み取りしないため、長時間かかる可能性があります。このプロセスは、AWS DMS コンソールでは [Replicate data changes only] (データ変更のみをレプリケートする) オプションを指します。
- ソースでラージバイナリオブジェクト (LOB) を処理する方法を決定します。詳細については、「[AWS DMS タスクでのソースデータベースの LOB サポートの設定](#)」をご参照ください。
- 移行タスクの設定を指定します。これには、ログ記録の設定、移行の制御テーブルに書き込まれるデータ、エラーの処理方法、およびその他の設定が含まれます。タスク設定の詳細については、「[AWS Database Migration Service タスクのタスク設定の指定](#)」をご参照ください。
- テーブルマッピングを設定して、選択するルールを定義し、移行するデータをフィルタします。テーブルマッピングの詳細については、「[テーブルマッピングを使用して、タスクの設定を指定する](#)」をご参照ください。マッピングを指定する前に、ソースデータベースとターゲットデータベースのデータ型マッピングのドキュメントセクションを確認してください。
- タスクを実行する前に、移行前タスク評価を有効にして実行します。移行前評価の詳細については、「[タスクの移行前評価の有効化と操作](#)」をご参照ください。
- データを移行するタスクに必要な補足データを指定します。詳細については、「[タスク設定の補足データを指定する](#)」をご参照ください。

[タスクの作成] ページでタスクへの情報の指定が完了するとすぐにタスクを開始することができます。または、後でダッシュボードページからタスクを開始することもできます。

次の手順では、レプリケーションインスタンス情報とエンドポイントがすでに指定されていることを前提としています。統合の設定の詳細については、「[ソースおよびターゲットエンドポイントの作成](#)」をご参照ください。

移行タスクを作成するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。

AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーとしてサインインしている場合は、にアクセスするための適切なアクセス許可があることを確認してください AWS DMS。必要なアク

セス権限の詳細については、「[を使用するために必要な IAM アクセス許可 AWS DMS](#)」をご参照ください。

2. ナビゲーションペインで、[データベース移行タスク] を選択し、[タスクの作成] をクリックします。
3. [データ移行タスクの作成] ページの [タスクの設定] セクションで、タスクのオプションを指定します。次の表で設定について説明します。

Create database migration task

Task configuration

Task identifier

Type a unique identifier for the task

Descriptive Amazon Resource Name (ARN) - *optional*
A friendly name to override the default DMS ARN. You cannot modify it after creation.

Friendly-ARN-name

Replication instance

Choose a replication instance ▼

Source database endpoint

Choose a source database endpoint ▼

Target database endpoint

Choose a target database endpoint ▼

Migration type [Info](#)

Migrate existing data ▼

使用するオプション	この操作を行います
タスク識別子	タスクの名前を入力します。

使用するオプション	この操作を行います
説明的な Amazon リソースネーム (ARN) - オプション	デフォルトの AWS DMS ARN を上書きするフレンドリ名。タスク作成後は名前の変更はできない。
レプリケーションインスタンス	使用するレプリケーションインスタンスを表示します。
ソースデータベースエンドポイント	使用するソースエンドポイントを表示します。
ターゲットデータベースエンドポイント	使用するターゲットエンドポイントを表示します。
移行タイプ	使用する移行方法を選択します。既存のデータのみをターゲットデータベースへ移行するか、移行したデータに加えて継続的な変更もターゲットデータベースに送信するかを選択できます。

4. [タスク設定] セクションでは、タスクの編集、ターゲットテーブル作成モード、タスク停止、LOB 設定、検証、ログ記録の値を指定します。

使用するオプション	この操作を行います
編集モード	タスク設定を指定するためにウィザードを使用するか JSON エディターを使用するかを選択する。ウィザードを選択すると、次のオプションが表示される。
ソーストランザクションの CDC 開始モード	この設定は、前のセクションの[移行タイプ]で [データ変更のみをレプリケート] を選択した場合にのみ表示される。 カスタム CDC 開始モードを無効にする – このオプションを選択すると、次の [作成時に自動的に行う] オプションを使用してタスクを自動的に開始するか、コンソールを使用して手動でタスクを開始できる。 カスタム CDC 開始モードを有効にする – このオプションを選択すると、変更の処理を開始するカスタム UTC 開始時刻を指定できる。

使用するオプション	この操作を行います
ターゲットテーブル作成モード	この設定は、前のセクションの [移行タイプ] で、[既存のデータを移行する] または [既存のデータを移行して継続的な変更をレプリケートする] を選択した場合にのみ表示される。 何もしない – 何もしないモードでは、 はターゲットテーブルがターゲットで事前に作成されていることを AWS DMS 前提としています。テーブルが空でない場合、データ移行中に競合が発生し、DMS タスクエラーが発生する可能性がある。ターゲットテーブル不在の場合、DMS で自動的にテーブルが作成されます。テーブルの構造はそのまま変更されず、既存のデータはテーブル内に残ります。[何もしない] モードは、CDC のみのタスクに適切な選択肢です。この場合、ターゲットテーブルはソースからバックフィルされ、ソースとターゲットの同期を維持するために継続的なレプリケーションが適用されます。テーブルを事前に作成するには、AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用できる。詳細については、「<u>のインストール AWS SCT</u>」を参照してください。 [Drop tables on target](ターゲット上のテーブルを削除) – ターゲット上のテーブルを削除 モードの場合、AWS DMS はターゲットテーブルを削除し、これらを移行の開始前に再作成します。このアプローチにより、移行の開始時にターゲットテーブルが空になります。 は、テーブル、プライマリキー、場合によっては一意のインデックスなどのデータを効率的に移行するために必要なオブジェクトのみ AWS DMS を作成します。AWS DMS は、セカンダリインデックス、非プライマリキー制約、または列データのデフォルトを作成しません。全ロードと CDC または CDC のみのタスクを実行する場合は、この時点で移行を一時停止することをお勧めします。次に、更新および削除ステート

使用するオプション

この操作を行います

メントのフィルタリングをサポートするセカンダリインデックスを作成します。

[ターゲット上のテーブルを削除] モードを使用する場合は、必要に応じてターゲットデータベースで一部の設定を行います。たとえば、Oracle ターゲットの場合、AWS DMS はセキュリティ上の理由からスキーマ (データベースユーザー) を作成できません。この場合、移行の開始時に AWS DMS がテーブルを作成できるように、スキーマユーザーを事前に作成します。他のほとんどのターゲットタイプでは、はスキーマと関連するすべてのテーブルを適切な設定パラメータで AWS DMS 作成します。

切り捨て – 切り捨てモードでは、は移行を開始する前にすべてのターゲットテーブル AWS DMS を切り捨てます。ターゲットテーブル不在の場合、DMS で自動的にテーブルが作成されます。テーブル構造はそのまま維持されますが、ターゲットではテーブルが切り捨てられます。切り捨てモードは全ロードまたは全ロード + CDC の移行に適しています。この場合、移行の開始前にターゲットスキーマは作成済みとします。テーブルを事前に作成するには、AWS SCTを使用できます。詳細については、[「のインストール AWS SCT」](#)を参照してください。

 Note

ターゲットが MongoDB の場合、[切り捨て] モードではターゲットでテーブルが切り捨てられない。代わりに、コレクションを削除し、すべてのインデックスを失います。ターゲットが MongoDB の場合は [切り捨て] モードの使用は避ける。

使用するオプション	この操作を行います
全ロードの完了後にタスクを停止する	この設定は、前のセクションの [移行タイプ] で [既存のデータを移行して継続的な変更をレプリケートする] を選択した場合にのみ表示される。 [Don't stop] (停止しない) - タスクを停止せず、キャッシュされた変更をすぐに適用したら、そのまま続行します。 キャッシュされた変更の適用前に停止する – キャッシュした変更を適用する前にタスクを停止する。この方法を使用して、変更の適用を高速化する可能性があるセカンダリインデックスを追加できます。 キャッシュされた変更の適用後に停止 – キャッシュした変更が適用された後にタスクを停止する。トランザクショナルな適用を使用する場合、この方法を使用して、外部キーを追加できます。
[Include LOB columns in replication] (レプリケーションに LOB 列を含める)	[Don't include LOB columns] (LOB 列を含めない) – LOB 列は移行対象から除外されます。 フル LOB モード – size に関係なく、完全な LOBs を移行します。は、LOBs チャンクサイズパラメータによって制御されるチャンクで LOB を分割して AWS DMS 移行します。このモードは制限付き LOB モードを使用するよりも低速です。 [Limited LOB mode] (制限付き LOB モード) – LOB を [Max LOB size] (最大 LOB サイズ) パラメータの値まで切り詰めます。このモードは完全 LOB モードを使用するよりも高速です。
最大 LOB サイズ (KB)	[制限付き LOB モード] では、[最大 LOB サイズ] の設定を超える LOB 列は指定した [最大 LOB サイズ] まで切り捨てられます。

使用するオプション	この操作を行います
検証の有効化	データの検証を有効にして、ソースからターゲットにデータが正確に移行されることを確認します。詳細については、「 AWS DMS データ検証 」を参照してください。
CloudWatch ログを有効化	Amazon CloudWatch でログ作成を有効にします。

5. [移行前評価] セクションで、移行前評価を実行するかを選択します。移行前評価は、データベース移行タスクを開始する前に潜在的な移行の問題について警告を作成します。詳細については、「[移行前評価の有効化と操作](#)」を参照してください。
6. [移行タスクのスタートアップ設定] セクションで、タスクの作成後に自動的に開始するかを指定します。
7. [タグ] セクションで、タスクを整理するために必要なタグを指定します。タグを使用すると、IAM ロールとポリシーを管理して、DMS コストを追跡できます。詳細については、「[リソースのタグging](#)」を参照してください。
8. タスクの設定を完了した後、[タスクの作成] を選択します。

AWS Database Migration Service タスクのタスク設定の指定

各タスクには、データベース移行の必要に応じて設定できる設定があります。これらの設定は JSON ファイルで作成するか、一部の設定で AWS DMS コンソールを使用して指定できます。タスク設定ファイルを使用してタスク設定を設定する方法については、「[タスク設定例](#)」をご参照ください。

以下に示すように、タスク設定には、いくつかの主要なタイプがあります。

トピック

- [タスク設定例](#)
- [ターゲットメタデータのタスク設定](#)
- [全ロードタスク設定](#)
- [Time Travel タスクの設定](#)
- [ロギングタスク設定](#)
- [制御テーブルタスク設定](#)
- [ストリームバッファタスク設定](#)

- [変更処理のチューニング設定](#)
- [データ検証タスクの設定](#)
- [データ再同期設定](#)
- [変更処理の DDL 処理のタスク設定](#)
- [文字置換タスクの設定](#)
- [前イメージタスク設定前](#)
- [エラー処理タスクの設定](#)
- [タスク設定の保存](#)

タスク設定	関連資料
タスク評価レポートの作成 移行中に問題を発生させる可能性のある、サポートされていないデータ型を示すタスク評価レポートを作成できます。タスクを実行する前にタスクでこのレポートを実行して、潜在的な問題を見つけることができます。	タスクの移行前評価の有効化と操作
[Creating a task] (タスクの作成) タスクを作成するときに、ソース、ターゲット、およびレプリケーションインスタンスを、移行設定とともに作成します。	[Creating a task] (タスクの作成)
[Creating an ongoing replication task] (継続的レプリケーション タスク作成) ソースとターゲット間で、継続的なレプリケーションを提供するようにタスクをセットアップできます。	を使用した継続的なレプリケーション用のタスクの作成 AWS DMS

タスク設定	関連資料
[Applying task settings] (タスク設定の適用) 各タスクには、データベース移行の必要に応じて設定できる設定があります。これらの設定は JSON ファイルで作成するか、一部の設定で AWS DMS コンソールを使用して指定できます。	AWS Database Migration Service タスクのタスク設定の指定
[Data validation] (データ検証) データ検証を使用して、 がターゲットデータストアのデータとソースデータストアのデータ AWS DMS を比較します。	AWS DMS データ検証
[Modifying a task] (タスクの変更) タスクが停止した際に、そのタスクの設定を変更できます。	[Modifying a task] (タスクの変更)
タスク実行中のテーブルの再ロード タスク実行中にエラーが発生した場合には、タスク実行中にテーブルを再ロードできます。	タスク実行中のテーブルの再ロード
[Using table mapping] (テーブルマッピングの使用) テーブルマッピングは、データソース、ソーススキーマ、データ、およびタスク実行中に必要なすべての変換のタスク設定を指定するための複数のルールタイプを使用します。	選択ルール 選択ルールと選択アクション 変換ルール 変換ルールおよび変換アクション

タスク設定	関連資料
フィルターの適用 ソースフィルタを使用すると、ソースからターゲットに転送されるレコードの数とタイプを制限できます。例えば、本社を拠点とする従業員だけがターゲットデータベースに移行されるように指定できます。データの列にフィルタを適用します。	ソースフィルタの使用
[Monitoring a task] (タスクのモニタリング) タスクのパフォーマンスとそのタスクが使用するテーブルに関する情報を取得するためには、複数の方法があります。	DMS AWS タスクのモニタリング
タスクログの管理 AWS DMS API または を使用して、タスクログを表示および削除できます AWS CLI。	DMS AWS タスクログの表示と管理

タスク設定例

AWS マネジメントコンソール または を使用して AWS CLI レプリケーションタスクを作成できます。を使用する場合は AWS CLI、JSON ファイルを作成してタスク設定を行い、[CreateReplicationTask](#) オペレーションの [ReplicationTaskSettings](#) パラメータとして JSON ファイルの file:// URI を指定します。

次の例は、 を使用して CreateReplicationTask オペレーションを AWS CLI 呼び出す方法を示しています。

```
aws dms create-replication-task \  
--replication-task-identifier MyTask \  

```

```
--source-endpoint-arn arn:aws:dms:us-west-2:123456789012:endpoint:ABCDEFGHIJKLMN0PQRSTUVWXYZ1234567890ABC \  
--target-endpoint-arn arn:aws:dms:us-west-2:123456789012:endpoint:ABCDEFGHIJKLMN0PQRSTUVWXYZ1234567890ABC \  
--replication-instance-arn arn:aws:dms:us-west-2:123456789012:rep:ABCDEFGHIJKLMN0PQRSTUVWXYZ1234567890ABC \  
--migration-type cdc \  
--table-mappings file://tablemappings.json \  
--replication-task-settings file://settings.json
```

前の例では、tablemappings.jsonというテーブルマッピングファイルを使用しています。テーブルマッピング例については、「[テーブルマッピングを使用して、タスクの設定を指定する](#)」をご参照ください。

タスク設定の JSON ファイルは次のようになります。

```
{  
  "TargetMetadata": {  
    "TargetSchema": "",  
    "SupportLobs": true,  
    "FullLobMode": false,  
    "LobChunkSize": 64,  
    "LimitedSizeLobMode": true,  
    "LobMaxSize": 32,  
    "InlineLobMaxSize": 0,  
    "LoadMaxFileSize": 0,  
    "ParallelLoadThreads": 0,  
    "ParallelLoadBufferSize": 0,  
    "ParallelLoadQueuesPerThread": 1,  
    "ParallelApplyThreads": 0,  
    "ParallelApplyBufferSize": 100,  
    "ParallelApplyQueuesPerThread": 1,  
    "BatchApplyEnabled": false,  
    "TaskRecoveryTableEnabled": false  
  },  
  "FullLoadSettings": {  
    "TargetTablePrepMode": "DO_NOTHING",  
    "CreatePkAfterFullLoad": false,  
    "StopTaskCachedChangesApplied": false,  
    "StopTaskCachedChangesNotApplied": false,  
    "MaxFullLoadSubTasks": 8,  
  }  
}
```

```

    "TransactionConsistencyTimeout": 600,
    "CommitRate": 10000
  },
  "TTSettings" : {
    "EnableTT" : true,
    "TTS3Settings": {
      "EncryptionMode": "SSE_KMS",
      "ServerSideEncryptionKmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:112233445566:key/
myKMSKey",
      "ServiceAccessRoleArn": "arn:aws:iam::112233445566:role/dms-tt-s3-access-role",
      "BucketName": "myttbucket",
      "BucketFolder": "myttfolder",
      "EnableDeletingFromS3OnTaskDelete": false
    },
    "TTRecordSettings": {
      "EnableRawData" : true,
      "OperationsToLog": "DELETE,UPDATE",
      "MaxRecordSize": 64
    }
  },
  "Logging": {
    "EnableLogging": false
  },
  "ControlTablesSettings": {
    "ControlSchema": "",
    "HistoryTimeslotInMinutes": 5,
    "HistoryTableEnabled": false,
    "SuspendedTablesTableEnabled": false,
    "StatusTableEnabled": false
  },
  "StreamBufferSettings": {
    "StreamBufferCount": 3,
    "StreamBufferSizeInMB": 8
  },
  "ChangeProcessingTuning": {
    "BatchApplyPreserveTransaction": true,
    "BatchApplyTimeoutMin": 1,
    "BatchApplyTimeoutMax": 30,
    "BatchApplyMemoryLimit": 500,
    "BatchSplitSize": 0,
    "MinTransactionSize": 1000,
    "CommitTimeout": 1,
    "MemoryLimitTotal": 1024,
    "MemoryKeepTime": 60,

```

```
"StatementCacheSize": 50
},
"ChangeProcessingDdlHandlingPolicy": {
  "HandleSourceTableDropped": true,
  "HandleSourceTableTruncated": true,
  "HandleSourceTableAltered": true
},
"LoopbackPreventionSettings": {
  "EnableLoopbackPrevention": true,
  "SourceSchema": "LOOP-DATA",
  "TargetSchema": "loop-data"
},
"CharacterSetSettings": {
  "CharacterReplacements": [ {
    "SourceCharacterCodePoint": 35,
    "TargetCharacterCodePoint": 52
  }, {
    "SourceCharacterCodePoint": 37,
    "TargetCharacterCodePoint": 103
  }
],
"CharacterSetSupport": {
  "CharacterSet": "UTF16_PlatformEndian",
  "ReplaceWithCharacterCodePoint": 0
}
},
"BeforeImageSettings": {
  "EnableBeforeImage": false,
  "FieldName": "",
  "ColumnFilter": "pk-only"
},
"ErrorBehavior": {
  "DataErrorPolicy": "LOG_ERROR",
  "DataTruncationErrorPolicy": "LOG_ERROR",
  "DataMaskingErrorPolicy": "STOP_TASK",
  "DataErrorEscalationPolicy": "SUSPEND_TABLE",
  "DataErrorEscalationCount": 50,
  "TableErrorPolicy": "SUSPEND_TABLE",
  "TableErrorEscalationPolicy": "STOP_TASK",
  "TableErrorEscalationCount": 50,
  "RecoverableErrorCount": 0,
  "RecoverableErrorInterval": 5,
  "RecoverableErrorThrottling": true,
```

```
"RecoverableErrorThrottlingMax": 1800,
"ApplyErrorDeletePolicy": "IGNORE_RECORD",
"ApplyErrorInsertPolicy": "LOG_ERROR",
"ApplyErrorUpdatePolicy": "LOG_ERROR",
"ApplyErrorEscalationPolicy": "LOG_ERROR",
"ApplyErrorEscalationCount": 0,
"FullLoadIgnoreConflicts": true
},
"ValidationSettings": {
  "EnableValidation": false,
  "ValidationMode": "ROW_LEVEL",
  "ThreadCount": 5,
  "PartitionSize": 10000,
  "FailureMaxCount": 1000,
  "RecordFailureDelayInMinutes": 5,
  "RecordSuspendDelayInMinutes": 30,
  "MaxKeyColumnSize": 8096,
  "TableFailureMaxCount": 10000,
  "ValidationOnly": false,
  "HandleCollationDiff": false,
  "RecordFailureDelayLimitInMinutes": 1,
  "SkipLobColumns": false,
  "ValidationPartialLobSize": 0,
  "ValidationQueryCdcDelaySeconds": 0
}
}
```

ターゲットメタデータのタスク設定

ターゲットメタデータ設定には、以下のものが含まれます。タスク設定ファイルを使用してタスク設定を設定する方法については、「[タスク設定例](#)」をご参照ください。

- **TargetSchema** - ターゲットテーブルスキーマ名。このメタデータオプションが空の場合、ソーステーブルのスキーマが使用されます。AWS DMS は、ソーススキーマが定義されていない場合、ターゲットデータベースの所有者プレフィックスをすべてのテーブルに自動的に追加します。このオプションは、MySQL 型のターゲットエンドポイントでは空のままにする必要があります。データマッピングでスキーマの名前を変更すると、この設定よりも優先されます。
- **LOB 設定** - ラージ オブジェクト (LOB) の管理方法を決定する設定。SupportLobs=true と設定した場合、次のいずれかを true に設定する必要があります。

- **FullLobMode** – このオプションを `true` に設定した場合、`LobChunkSize` オプションの値を入力します。ターゲットにデータをレプリケートするときに使用する LOB チャンクサイズをキロバイト単位で入力します。`FullLobMode` オプションは、LOB のサイズが大きい場合に最適ですが、ロードが遅くなる傾向になります。`LobChunkSize` の推奨値は 64 キロバイトです。`LobChunkSize` の値を 64 キロバイト以上に設定すると、タスクが失敗する可能性があります。
- **InlineLobMaxSize** – この値は、全ロード中にインラインで転送する LOBs AWS DMS を決定します。小さな LOB は、ソーステーブルから探すよりも転送する方が効率的です。全ロード中、はすべての LOBs AWS DMS をチェックし、より小さい LOBs のインライン転送を実行します。`InlineLobMaxSize` は、`InlineLobMaxSize` のより大きいすべての LOBs AWS DMS を転送します。`FullLobMode`。`InlineLobMaxSize` のデフォルト値は 0 で、範囲は 1 ~ 102,400 キロバイト (100 MB) です。ほとんどの LOB が `InlineLobMaxSize` で設定した値よりも小さいことがわかっている場合のみ、`InlineLobMaxSize` に値を指定します。
- **LimitedSizeLobMode** – このオプションを `true` に設定した場合、`LobMaxSize` オプションの値を入力します。個々の LOB の最大サイズをキロバイト単位で入力します。の最大値 `LobMaxSize` は 102400 KB (100 MB) です。

これらのタスクの LOB 設定を使用する条件の詳細については、「[AWS DMS タスクでのソースデータベースの LOB サポートの設定](#)」をご参照ください。また、個々のテーブルの LOB の管理を制御できます。詳細については、「[テーブルとコレクション設定のルールとオペレーション](#)」を参照してください。

- **BatchApplyEnabled** - 各トランザクションを個別に適用するか、変更をバッチでコミットするかを決定します。デフォルト値は `false` です。

`BatchApplyEnabled` を `true` に設定した場合、DMS は ソーステーブルにプライマリキー (PK) または一意のキー (UK) を必要とします。ソーステーブルに PK または UK がいない場合、バッチ挿入のみが適用され、バッチ更新と削除は適用されません。

`BatchApplyEnabled` が `true` に設定されていて、ターゲットテーブルに一意の制約とプライマリキーがある場合、AWS DMS はエラーメッセージを生成します。`BatchApplyEnabled` が `true` に設定されている場合、一意の制約とプライマリキーの両方を持つターゲットテーブルはサポートされません。

`BatchApplyEnabled` が `true` に設定され、デフォルトのエラー処理ポリシーを持つテーブルからデータエラー AWS DMS が発生した場合、AWS DMS タスクは残りのテーブルに対してバッチモードから one-by-one モードに切り替わります。この動作を変更するには、`"SUSPEND_TABLE"`

の次のポリシーに対するアクションを タスク設定 JSON ファイルの "ErrorBehavior" グループ プロパティに設定できます:

- DataErrorPolicy
- ApplyErrorDeletePolicy
- ApplyErrorInsertPolicy
- ApplyErrorUpdatePolicy

"ErrorBehavior" のグループ プロパティの詳細については、[AWS Database Migration Service タスクのタスク設定の指定](#) のタスク設定 JSON ファイル例をご参照ください。これらのポリシーを に設定すると "SUSPEND_TABLE"、AWS DMS タスクはそれらを発生させるテーブルのデータエラーを停止し、すべてのテーブルに対してバッチモードで続行します。

BatchApplyEnabled パラメータを BatchApplyPreserveTransaction パラメータと併用することはできません。BatchApplyEnabled を true に設定すると、BatchApplyPreserveTransaction パラメータがトランザクションの整合性を確認します。

BatchApplyPreserveTransaction を true に設定すると、トランザクションの整合性が保持され、バッチにはソースのトランザクション内のすべての変更が確実に含まれます。

BatchApplyPreserveTransaction を false に設定すると、パフォーマンスを向上させるためにトランザクションの整合性が一時的に失われることがあります。

BatchApplyPreserveTransaction パラメータは、Oracle ターゲットエンドポイントにのみ適用され、BatchApplyEnabled パラメータが true に設定されている場合に限り、適切に機能します。

LOB 列がレプリケーションに含まれる場合、制限された LOB モードのみで BatchApplyEnabled を使用できます。

変更データ キャプチャ (CDC) のロードでこれらの設定を使用する方法の詳細については、「[変更処理のチューニング設定](#)」をご参照ください。

- MaxFullLoadSubTasks – 並列にロードするテーブルの最大数を指定します。デフォルトは 8、最大値は 49 です。
- ParallelLoadThreads – AWS DMS が各テーブルをターゲットデータベースにロードするために使用するスレッドの数を指定します。このパラメータには、非 RDBMS ターゲットの最大値があります。DynamoDB ターゲットの最大数は 200 です。Amazon Kinesis Data Streams、Apache

Kafka、または Amazon OpenSearch Service ターゲットの最大値は 32 です。この上限を引き上げるように要請できます。ParallelLoadThreads はフルロードタスクに適用します。個々のテーブルの並列ロードを設定する詳細については、「[テーブルとコレクション設定のルールとオペレーション](#)」をご参照ください。

この設定は、次のエンドポイントエンジンタイプに適用されます。

- DynamoDB
- Amazon Kinesis Data Streams
- Amazon MSK
- Amazon OpenSearch Service
- Amazon Redshift

AWS DMS は、追加の接続属性として MySQL ParallelLoadThreads のをサポートします。ParallelLoadThreads はタスク設定として MySQL には適用されません。

- ParallelLoadBufferSize – 並列ロードスレッドがターゲットにデータをロードするために使用するバッファに保存するレコードの最大数を指定します。デフォルト値は 50 です。最大値は 1000 です。この設定は現時点では、DynamoDB、Kinesis、Apache Kafka、OpenSearch がターゲットの場合にのみ有効です。このパラメータを ParallelLoadThreads で使用します。1 つ以上のスレッドがある場合にのみ ParallelLoadBufferSize が有効になります。個々のテーブルの並列ロードを設定する詳細については、「[テーブルとコレクション設定のルールとオペレーション](#)」をご参照ください。
- ParallelLoadQueuesPerThread - 各同時スレッドがアクセスするキューの数を指定して、データレコードをキューから取り出し、ターゲットのバッチロードを生成します。デフォルトは 1 です。この設定は、現在、Kinesis または Apache Kafka がターゲットの場合にのみ有効です。
- ParallelApplyThreads – CDC ロード中に AWS DMS がデータレコードを Amazon DocumentDB、Kinesis、Amazon MSK、OpenSearch、または Amazon Redshift ターゲットエンドポイントにプッシュするために使用する同時スレッドの数を指定します。デフォルト値は 0 です。

この設定は CDC にのみ適用されます。この設定はフルロードには適用されません。

この設定は、次のエンドポイントエンジンタイプに適用されます。

- Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性)
- Amazon Kinesis Data Streams
- Amazon Managed Streaming for Apache Kafka

- Amazon OpenSearch Service
- Amazon Redshift
- `ParallelApplyBufferSize` – CDC ロード中に Amazon DocumentDB、Kinesis、Amazon MSK、OpenSearch、または Amazon Redshift のターゲットエンドポイントにプッシュする同時スレッドの各バッファキューに格納するレコードの最大数を指定します。デフォルト値は 100 です。最大値は 1,000 です。このオプションは、`ParallelApplyThreads` で複数のスレッドを指定する場合に使用します。
- `ParallelApplyQueuesPerThread` – CDC 中に各スレッドがキューからデータレコードを取り出して Amazon DocumentDB、Kinesis、Amazon MSK、または OpenSearch エンドポイントのバッチロードを生成するためにアクセスするキューの数を指定します。デフォルト値は 1 です。

全ロードタスク設定

全ロード設定には、以下のものが含まれます。タスク設定ファイルを使用してタスク設定を設定する方法については、「[タスク設定例](#)」をご参照ください。

- 全ロードセットアップ時にターゲットのロードを処理する方法を指定するには、`TargetTablePrepMode` オプションに次のいずれかの値を指定します。
 - `DO_NOTHING` - 既存のターゲットテーブルのデータとメタデータには影響しません。
 - `DROP_AND_CREATE` - 既存のテーブルが削除され、新しいテーブルがその場所に作成されます。
 - `TRUNCATE_BEFORE_LOAD` - テーブルメタデータに影響を与えずにデータが切り捨てられます。
- 全ロードが完了するまでプライマリ キーや一意のインデックスの作成を遅らせるには、`CreatePkAfterFullLoad` オプションを `true` に設定します。
- 全ロードタスクと CDC が有効なタスクの場合、次の `Stop task after full load completes` のオプションを設定できます。
 - `StopTaskCachedChangesApplied` – このオプションを `true` に設定し、全ロードが完了してキャッシュされた変更が適用された後にタスクを停止します。
 - `StopTaskCachedChangesNotApplied` – キャッシュされた変更が適用される前にタスクを停止するには、このオプションを `true` に設定します。
- 並行してロードするテーブルの最大数を指定するには、`MaxFullLoadSubTasks` オプションを設定します。デフォルトは 8、最大値は 49 です。
- データレコードをターゲットエンドポイントにプッシュするために DMS がフルロードプロセス中に使用する同時スレッドの数を指定するには、`ParallelLoadThreads` を設定します。デフォルト値はゼロ (0) です。

⚠ Important

MaxFullLoadSubTasks は、並行してロードするテーブルまたはテーブルのセグメント数を制御します。ParallelLoadThreads は、ロードを並行して実行するために移行タスクが使用するスレッド数を制御します。上記の設定は乗算です。そのため、フルロードタスクで使用するスレッドの合計数は、ほぼ ParallelLoadThreads 値と MaxFullLoadSubTasks 値を乗算した値になります (ParallelLoadThreads * MaxFullLoadSubtasks))

多数のフルロードサブタスクがあり、多数の並列ロードスレッドがあるタスクを作成すると、タスクがメモリを大量に消費してエラーとなる可能性があります。

- が全ロードオペレーションを開始する前にトランザクションが閉じるのを AWS DMS 待機する秒数を設定できます。これを行うには、タスクの開始時にトランザクションが開いている場合は、TransactionConsistencyTimeout オプションを設定します。デフォルト値は 600 (10 分) です。は、開いているトランザクションがある場合でも、タイムアウト値に達した後に全ロード AWS DMS を開始します。全ロードのみのタスクは 10 分間待機せず、即座に開始されます。
- 一括転送可能なレコードの最大数を指定するには、CommitRate オプションを設定します。デフォルト値は 10000 で、最大値は 50000 です。

Time Travel タスクの設定

レプリケーションタスクをログ記録およびデバッグするには、AWS DMS Time Travel を使用できます。この方法の場合、Amazon S3 を使用してログを保存し、暗号化キーを使用して暗号化します。Time Travel S3 バケットにアクセスできる場合にのみ、日時フィルターを使用して S3 ログを取得して、必要に応じてログを表示、ダウンロード、難読化できます。これにより、安全に「時間を遡って」データベースのアクティビティを調査できます。Time Travel は CloudWatch のログ記録とは独立して機能します。CloudWatch ログの詳細については、「[ロギングタスク設定](#)」を参照してください。

Time Travel は、AWS DMS サポートされている Oracle、Microsoft SQL Server、PostgreSQL ソースエンドポイント、および AWS DMS サポートされている PostgreSQL と MySQL ターゲットエンドポイントを持つすべての AWS リージョンで使用できます。Time Travel は、フルロードと変更データキャプチャ (CDC) タスクと CDC のみのタスクでのみ有効にできます。Time Travel を有効にしたり、既存の Time Travel 設定を変更したりするには、レプリケーションタスクが停止していることを確認します。

Time Travel 設定には、次の TTSettings プロパティがあります。

- **EnableTT** – このオプションを `true` に設定すると、タスクの Time Travel ログ記録が有効になります。デフォルト値は `false` です。

タイプ: ブール値

必須: いいえ

- **EncryptionMode** – データとログを保存するために S3 バケットで使用されるサーバー側の暗号化のタイプ。"`SSE_S3`" (デフォルト) または "`SSE_KMS`" のいずれかを指定できます。

`EncryptionMode` を "`SSE_KMS`" から "`SSE_S3`" に変更することはできても、その逆の変更はできません。

タイプ: 文字列

必須: いいえ

- **ServerSideEncryptionKmsKeyId** – "`SSE_KMS`" に を指定する場合は `EncryptionMode`、カスタムマネージド AWS KMS キーの ID を指定します。使用するキーに、AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーのアクセス許可を有効にし、キーの使用を許可するポリシーがアタッチされていることを確認します。

"`SSE_KMS`" オプションでは、独自のカスターマネージド 対称 KMS キーのみがサポートされます。

タイプ: 文字列

必須: `EncryptionMode` が "`SSE_KMS`" に設定されている場合のみ

- **ServiceAccessRoleArn** – IAM ロールにアクセスするためにサービスが使用する Amazon リソースネーム (ARN)。ロール名は、`dms-tt-s3-access-role` に設定します。これは、 が S3 バケットからのオブジェクト AWS DMS の書き込みと読み取りを許可する必須の設定です。

タイプ: 文字列

必須: Time Travel がオンになっている場合

このロールのポリシーの例は次のとおりです。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```

    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt",
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::S3bucketName*",
        "arn:aws:kms:us-east-1:112233445566:key/1234a1a1-1m2m-1z2z-d1d2-12dmstt1234"
      ]
    }
  ]
}

```

このロールの信頼ポリシーの例は次のとおりです。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "dms.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}

```

- BucketName – Time Travel ログを保存する S3 バケットの名前。Time Travel ログを有効にする前に、この S3 バケットが作成されていることを確認します。

タイプ: 文字列

必須: Time Travel がオンになっている場合

- BucketFolder – S3 バケット内のフォルダ名を設定するためのオプションのパラメータ。のパラメータを指定すると、DMS は `"/BucketName/BucketFolder/taskARN/YYYY/MM/DD/hh"` のパスに Time Travel ログを作成します。このパラメータを指定しない場合、はデフォルトパスをとして AWS DMS 作成します `"/BucketName/dms-time-travel-logs/taskARN/YYYY/MM/DD/hh"`。

タイプ: 文字列

必須: いいえ

- EnableDeletingFromS3OnTaskDelete – このオプションを に設定すると true、タスクが削除されると、は S3 から Time Travel ログ AWS DMS を削除します。デフォルト値は false です。

タイプ: 文字列

必須: いいえ

- EnableRawData – このオプションを true に設定すると、Time Travel ログのデータ操作言語 (DML) の raw データが Time Travel ログの raw_data 列の下に表示されます。詳細については、「[Time Travel ログの使用](#)」を参照してください。デフォルト値は false です。このオプションを false に設定すると、DML タイプのみがキャプチャされます。

タイプ: 文字列

必須: いいえ

- RawDataFormat – AWS DMS バージョン 3.5.0 以降では、EnableRawData が に設定されている場合 true。このプロパティは、Time Travel ログ内の DML の raw データの形式を指定し、次のとおり表示します。
 - "TEXT" – CDC 中に Raw フィールドとしてキャプチャした DML イベントの、解析され、読み取り可能な列名と値。
 - "HEX" – CDC 中に DML イベントでキャプチャした列名と値の元の16進数値。

このプロパティは Oracle と Microsoft SQL Server データベースソースに適用されます。

タイプ: 文字列

必須: いいえ

- **OperationsToLog – Time Travel ログに記録する DML オペレーションのタイプを指定します。**
以下のいずれかを指定できます。

- "INSERT"
- "UPDATE"
- "DELETE"
- "COMMIT"
- "ROLLBACK"
- "ALL"

デフォルトは "ALL" です。

タイプ: 文字列

必須: いいえ

- **MaxRecordSize – 各行に記録される Time Travel ログのレコードの最大サイズを指定します。**このプロパティを使用して、特に使用頻度の高いテーブルの Time Travel ログの増大を制御します。デフォルトは 64 KB です。

タイプ: 整数

必須: いいえ

Time Travel ログを有効にして使用方法の詳細については、次のトピックを参照してください。

トピック

- [タスクの Time Travel ログを有効にする](#)
- [Time Travel ログの使用](#)
- [が Time Travel ログを S3 AWS DMS にアップロードする頻度](#)

タスクの Time Travel ログを有効にする

前述の AWS DMS タスク設定を使用して、タスクの Time Travel を有効にできます。Time Travel を有効にする前に、レプリケーションタスクが停止していることを確認します。

を使用して Time Travel を有効にするには AWS CLI

1. DMS タスク設定 JSON ファイルを作成して、次のとおりの TTSettings セクションを追加します。タスク設定ファイルを使用してタスク設定を設定する方法については、「[タスク設定例](#)」をご参照ください。

```
.
.
.
    },
    "TTSettings" : {
        "EnableTT" : true,
        "TTS3Settings": {
            "EncryptionMode": "SSE_KMS",
            "ServerSideEncryptionKmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:112233445566:key/myKMSKey",
            "ServiceAccessRoleArn": "arn:aws:iam::112233445566:role/dms-tt-s3-access-role",
            "BucketName": "myttbucket",
            "BucketFolder": "myttfolder",
            "EnableDeletingFromS3OnTaskDelete": false
        },
        "TTRecordSettings": {
            "EnableRawData" : true,
            "OperationsToLog": "DELETE,UPDATE",
            "MaxRecordSize": 64
        },
    },
.
.
.
```

2. 適切なタスクアクションで、`--replication-task-settings` オプションを使用してこの JSON ファイルを指定します。例えば、次の CLI コードフラグメントは、では、この Time Travel 設定ファイルを `create-replication-task` の一部で指定しています。

```
aws dms create-replication-task
--target-endpoint-arn arn:aws:dms:us-
east-1:112233445566:endpoint:ELS507YTYV452CAZR2EYBNQGILFHQIFVPWFRQAY \
--source-endpoint-arn arn:aws:dms:us-
east-1:112233445566:endpoint:HNX2BWIIN5ZYFF7F6UFFZVWTDFFSMTNOV2FTXZA \
```

```
--replication-instance-arn arn:aws:dms:us-  
east-1:112233445566:rep:ERLHG2UA52EEJJKFYNYWRPCG6T7EPUAB5AWBUJQ \  
--migration-type full-load-and-cdc --table-mappings 'file:///FilePath/  
mappings.json' \  
--replication-task-settings 'file:///FilePath/task-settings-tt-enabled.json' \  
--replication-task-identifier test-task  
  
.  
.  
.
```

この例での、Time Travel 設定ファイル名は task-settings-tt-enabled.json です。

同様に、このファイルを modify-replication-task アクションの一部として指定できます。

次のタスクアクションの Time Travel ログの特別な処理に注意します。

- start-replication-task – レプリケーションタスクを実行する際に、Time Travel に使用される S3 バケットにアクセスできない場合、タスクは FAILED としてマークされます。
- stop-replication-task – タスクが停止すると、は、レプリケーションインスタンスで現在利用可能なすべての Time Travel ログを Time Travel に使用される S3 バケットに AWS DMS すぐにプッシュします。

レプリケーションタスク実行中は、EncryptionMode 値を "SSE_KMS" から "SSE_S3" に変更できます。ただし、その逆の変更はできません。

実行中のタスクの Time Travel ログのサイズが 1 GB を超える場合、DMS はそのサイズに達してから 5 分以内にログを S3 にプッシュします。タスクの実行後、S3 バケットまたは KMS キーにアクセスできなくなると、DMS はこのバケットへのログのプッシュを停止します。ログが S3 バケットにプッシュされていない場合は、S3 と アクセス AWS KMS 許可を確認してください。DMS が上記のログを S3 にプッシュする頻度の詳細については、「[が Time Travel ログを S3 AWS DMS にアップロードする頻度](#)」を参照してください。

コンソールから既存のタスクの Time Travel を有効にするには、[タスク設定] の下にある JSON エディタオプションを使用して TTSettings セクションを追加します。

Time Travel ログの使用

Time Travel ログファイルは、次のフィールドを持つカンマ区切り値 (CSV) ファイルです。

```
log_timestamp
component
dms_source_code_location
transaction_id
event_id
event_timestamp
lsn/scn
primary_key
record_type
event_type
schema_name
table_name
statement
action
result
raw_data
```

Time Travel ログが S3 で利用できるようになったら、Amazon Athena などのツールを使用して直接アクセスし、クエリを実行できます。または、S3 から任意のファイルをダウンロードする場合と同様に、ログをダウンロードすることもできます。

mytable というテーブルのトランザクションがログ記録される Time Travel ログの例は次のとおりです。読みやすくするために、次のログには行末が追加されています。

```
"log_timestamp ","tt_record_type","dms_source_code_location ","transaction_id",
"event_id","event_timestamp","scn_lsn","primary_key","record_type","event_type",
"schema_name","table_name","statement","action","result","raw_data"
"2021-09-23T01:03:00:778230","SOURCE_CAPTURE","postgres_endpoint_wal_engine.c:00819",
"609284109","565612992","2021-09-23 01:03:00.765321+00","00000E9C/D53AB518","","DML",
"UPDATE (3)","dmstest","mytable","","Migrate","","table dmstest.mytable:
UPDATE: id[bigint]:2244937 phone_number[character varying]:'phone-number-482'
age[integer]:82 gender[character]:'f' isactive[character]:'true '
date_of_travel[timestamp without time zone]:'2021-09-23 01:03:00.76593'
description[text]:'TEST DATA TEST DATA TEST DATA TEST DATA'"
```

が Time Travel ログを S3 AWS DMS にアップロードする頻度

レプリケーションインスタンスのストレージ使用量を最小限に抑えるために、 は Time Travel ログを定期的に AWS DMS オフロードします。

Time Travel ログは、次の場合に Amazon S3 バケットにプッシュされます。

- ログの現在のサイズが 1 GB を超える場合、は 5 分以内にログを S3 AWS DMS にアップロードします。したがって、AWS DMS は実行中のタスクごとに S3 および に対して 1 時間 AWS KMS あたり最大 12 回の呼び出しを行うことができます。
- AWS DMS は、ログのサイズに関係なく、1 時間ごとにログを S3 にアップロードします。
- タスクが停止すると、はタイムトラベルログを AWS DMS すぐに S3 にアップロードします。

ロギングタスク設定

ロギング機能は、移行プロセス中に Amazon CloudWatch を使用して情報をログします。ロギングタスク設定を使用して、記録するコンポーネントアクティビティと、ログに書き込まれる情報量を指定できます。ログ記録タスク設定は JSON ファイルに書き込まれます。タスク設定ファイルを使用してタスク設定を設定する方法については、「[タスク設定例](#)」をご参照ください。

CloudWatch ログ記録は、いくつかの方法で有効にできます。移行タスクを作成する AWS マネジメントコンソール ときに、で EnableLogging オプションを選択できます。または、AWS DMS API を使用してタスクを作成する true ときに、EnableLogging オプションを に設定することもできます。さらに、タスク設定のロギングセクションの JSON で "EnableLogging": true を指定することもできます。

EnableLogging を に設定すると true、は CloudWatch グループ名とストリーム名を次のように AWS DMS 割り当てます。上記の値を直接設定することはできません。

- CloudWatchLogGroup: dms-tasks-<REPLICATION_INSTANCE_IDENTIFIER>
- CloudWatchLogStream: dms-task-<REPLICATION_TASK_EXTERNAL_RESOURCE_ID>

<REPLICATION_INSTANCE_IDENTIFIER> は、レプリケーションインスタンスの識別子です。<REPLICATION_TASK_EXTERNAL_RESOURCE_ID> は、タスク ARN の <resourcename> セクションの値です。ガリソース ARN AWS DMS を生成する方法については、「」を参照してくださいの [Amazon リソースネーム \(ARN\) の構築 AWS DMS](#)。ARNs

CloudWatch は AWS Identity and Access Management (IAM) と統合され、AWS アカウントのユーザーが実行できる CloudWatch アクションを指定できます。CloudWatch での IAM の操作方法については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの [Amazon CloudWatch の Identity and Access Management](#) と「[Amazon CloudWatch API コールのログ記録](#)」をご参照ください。

タスクログを削除するには、タスク設定のログ記録セクションの JSON で DeleteTaskLogs を true に設定します。

次のタイプのイベントのログ記録を指定できます。

- **FILE_FACTORY** – ファイルファクトリは、バッチ適用とバッチのロードに使用されるファイルを管理し、Amazon S3 エンドポイントを管理します。
- **METADATA_MANAGER** – メタデータマネージャは、レプリケーション中のソースとターゲットのメタデータ、パーティション分割、テーブルのステータスを管理します。
- **SORTER** – **SORTER** は、**SOURCE_CAPTURE** プロセスから受信イベントを受け取ります。イベントはトランザクションでバッチ処理され、**TARGET_APPLY** サービスコンポーネントに渡されます。**SOURCE_CAPTURE** プロセスが、**TARGET_APPLY** コンポーネントが処理できるよりも速くイベントを生成した場合、**SORTER** コンポーネントはバックログのイベントをディスクまたはスワップファイルにキャッシュします。キャッシュされたイベントは、レプリケーションインスタンスのストレージ不足を引き起こすよくある原因となります。

SORTER サービスコンポーネントは、キャッシュされたイベントの管理、CDC 統計の収集、タスクのレイテンシーの報告を行います。

- **SOURCE_CAPTURE** – 継続的なレプリケーション (CDC) データがソースデータベースまたはサービスからキャプチャされ、**SORTER** サービス コンポーネントに渡されます。
- **SOURCE_UNLOAD** – フルロード中にソースデータベースまたはサービスからデータがアンロードされます。
- **TABLES_MANAGER** – テーブルマネージャは、キャプチャされたテーブルを追跡し、テーブルの移行順序を管理し、テーブル統計を収集します。
- **TARGET_APPLY** – データおよびデータ定義言語 (DDL) ステートメントがターゲットデータベースに適用されます。
- **TARGET_LOAD** – データはターゲットデータベースにロードされます。
- **TASK_MANAGER** – タスクマネージャーは実行中のタスクを管理し、並列データ処理に向けてタスクをサブタスクに分割します。
- **TRANSFORMATION** – テーブルマッピング変換イベント。詳細については、[「テーブルマッピングを使用して、タスクの設定を指定する」](#)を参照してください。
- **VALIDATOR/ VALIDATOR_EXT** – **VALIDATOR** サービスコンポーネントは、データがソースからターゲットに正確に移行されたことを検証します。詳細については、[「データ検証」](#)を参照してください。
- **DATA_RESYNC** – データ再同期フローを管理するデータ再同期機能の一般的なコンポーネント。詳細については、[「the section called “AWS DMS データの再同期”](#)」を参照してください。
- **RESYNC_UNLOAD** – データは再同期プロセス中にソースデータベースまたはサービスからアンロードされます。

- RESYNC_APPLY – データ操作言語 (DML) ステートメントは、再同期中にターゲットデータベースに適用されます。

次のログ記録コンポーネントは、LOGGER_SEVERITY_DETAILED_DEBUG ログの重大度レベルを使用すると大量のログを生成します。

- COMMON
- ADDONS
- DATA_STRUCTURE
- COMMUNICATION
- FILE_TRANSFER
- FILE_FACTORY

これらのコンポーネントでは、トラブルシューティング時に DEFAULT 以外のログレベルが必要になることは、ほぼありません。AWS サポートから特に要求されない限り、DEFAULTこれらのコンポーネントのログ記録レベルを から変更することはお勧めしません。

上記の 1 つを指定した後、次のリストに示すように、ログに記録される情報の量を指定できます。

緊急度のレベルは、情報の最低レベルから最高レベルの順に並んでいます。高いレベルには、必ず低いレベルの情報が含まれています。

- LOGGER_SEVERITY_ERROR(ロガーエラー重度) - エラー メッセージがログに書き込まれます。
- LOGGER_SEVERITY_WARNING(ロガーエラー警告) - 警告とエラー メッセージがログに書き込まれます。
- LOGGER_SEVERITY_INFO(ロガーエラー情報) - 情報メッセージ、警告、エラー メッセージがログに書き込まれます。
- LOGGER_SEVERITY_DEFAULT(ロガーデフォルト重度) - 情報メッセージ、警告、エラー メッセージがログに書き込まれます。
- LOGGER_SEVERITY_DEBUG(ロガーデバッグ重度) - デバッグ メッセージ、情報メッセージ、警告、エラーメッセージがログに書き込まれます。
- LOGGER_SEVERITY_DETAILED_DEBUG(ロガー詳細デバッグ重度) - すべての情報がログに書き込まれます。

次の JSON の例は、すべてのアクションと緊急度のレベルを記録するためのタスク設定を示しています。

```
...
  "Logging": {
    "EnableLogging": true,
    "LogComponents": [
      {
        "Id": "FILE_FACTORY",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
      }, {
        "Id": "METADATA_MANAGER",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
      }, {
        "Id": "SORTER",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
      }, {
        "Id": "SOURCE_CAPTURE",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
      }, {
        "Id": "SOURCE_UNLOAD",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
      }, {
        "Id": "TABLES_MANAGER",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
      }, {
        "Id": "TARGET_APPLY",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
      }, {
        "Id": "TARGET_LOAD",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_INFO"
      }, {
        "Id": "TASK_MANAGER",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEBUG"
      }, {
        "Id": "TRANSFORMATION",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEBUG"
      }, {
        "Id": "VALIDATOR",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
      }
    ],
    "CloudWatchLogGroup": null,
```



```
"CloudWatchLogStream": null
},
...
```

制御テーブルタスク設定

コントロールテーブルは、AWS DMS タスクに関する情報を提供します。また、現在の移行タスクと今後のタスクの両方を計画および管理するために使用できる有益な統計情報も提供します。これらのタスク設定は、JSON ファイルに適用するか、AWS DMS コンソールのタスクの作成ページで詳細設定を選択して適用できます。[Apply Exceptions] (例外を適用) テーブル (dmslogs.awsdms_apply_exceptions) は常にデータベース ターゲットで作成されます。タスク設定ファイルを使用してタスク設定を設定する方法については、「[タスク設定例](#)」をご参照ください。

AWS DMS は、フルロード + CDC または CDC のみのタスク中にのみコントロールテーブルを作成し、フルロードのみのタスク中には作成しません。

全ロードタスクと CDC (既存データの移行あらに進行中変更のレプリケーション) タスクと CDC のみ (データ変更のみレプリケーション) タスクでは、以下の内容を含むテーブルを追加することもできます：

- [Replication Status (dmslogs.awsdms_status)] (レプリケーションステータス (dmslogs.awsdms_status)) - このテーブルは、現在のタスクに関する詳細を提供します。これには、タスクステータス、タスクにより消費されるメモリの量、まだターゲットに適用されていない変更の数が含まれます。この表は、AWS DMS が現在読み取り中のソースデータベース内の位置も示しています。タスクの全ロードフェーズあるいはデータ キャプチャの変更 (CDC) についても表示します。
- [Suspended Tables (dmslogs.awsdms_suspended_tables)] (停止済みテーブル (dmslogs.awsdms_suspended_tables)) - このテーブルは、停止済みテーブルのリストと、停止理由を示します。
- [Replication History (dmslogs.awsdms_history)] (レプリケーション履歴 (dmslogs.awsdms_history)) - このテーブルは、レプリケーション履歴に関する情報を提供します。この情報には、タスク中に処理されたレコードの数とボリューム、CDC タスク終了時のレイテンシー、およびその他の統計情報などが含まれています。

例外適用テーブル dmslogs.awsdms_apply_exceptions には、以下のパラメータが含まれます。

列	型	説明
TASK_NAME	nvchar	AWS DMS タスクのリソース ID。 リソース ID は タスク ARN で確認できる。
TABLE_OWNER	nvchar	テーブルの所有者。
TABLE_NAME	nvchar	テーブル名。
ERROR_TIME	timestamp	時間例外 (エラー) が発生しました。
STATEMENT	nvchar	エラーが発生したときに実行されたステートメント。
エラー	nvchar	エラーの名前と説明。

レプリケーションステータステーブル (dmslogs.awsdms_status) には、タスクの現在のステータスとターゲットのデータベースが含まれます。これには、次の設定があります。

列	型	説明
SERVER_NAME	nvchar	レプリケーションタスクを実行しているマシンの名前。
TASK_NAME	nvchar	AWS DMS タスクのリソース ID。 リソース ID は タスク ARN で確認できる。
TASK_STATUS	varchar	次のいずれかの値になります。 • FULL LOAD • CHANGE PROCESSING (CDC) • NOT RUNNING

列	型	説明
		全ロードされているテーブルが少なくとも 1 つある限り、タスクのステータスを FULL LOAD と設定します。CDC が有効化されている場合、すべてのテーブルがロードされた後、タスクステータスは CHANGE PROCESSING に変更します。タスクを開始する前、またはタスクが完了した後は、タスクは NOT RUNNING に設定されます。
STATUS_TIME	timestamp	タスクの状態のタイムスタンプ。
PENDING_CHANGES	int	ソースデータベースでコミットされ、レプリケーションインスタンスのメモリとディスクにキャッシュされた変更レコードの数
DISK_SWAP_SIZE	int	古い、またはオフロードされたトランザクションにより使用されるディスク領域の量。
TASK_MEMORY	int	使用されている現在のメモリを MB で表示。
SOURCE_CURRENT_POSITION	varchar	AWS DMS 現在読み取り元のソースデータベース内の位置。
SOURCE_CURRENT_TIMESTAMP	timestamp	AWS DMS 現在読み取り元のソースデータベースのタイムスタンプ。

列	型	説明
SOURCE_TAIL _POSITION	varchar	最も以前に起動された完了していないトランザクションの位置。この値は、すべての変更を失わずに返すことができる最も新しい位置を示します。
SOURCE_TAIL _TIMESTAMP	timestamp	最も以前に起動された完了していないトランザクションのタイムスタンプ。この値は、すべての変更を失わずに返すことができる最も新しいタイムスタンプを示します。
SOURCE_TI MESTAMP _APPLIED	timestamp	最新の完了したトランザクションのタイムスタンプ。一括適用のプロセスでは、この値はバッチ内の最新トランザクション完了のタイムスタンプの値を示します。

停止したテーブル (dmslogs.awsdms_suspended_tables) には次のパラメータがあります。

列	型	説明
SERVER_NAME	nvchar	レプリケーションタスクを実行しているマシンの名前。
TASK_NAME	nvchar	AWS DMS タスクの名前
TABLE_OWNER	nvchar	テーブルの所有者。
TABLE_NAME	nvchar	テーブル名。
SUSPEND_REASON	nvchar	停止理由
SUSPEND_T IMESTAMP	timestamp	停止が実行された時刻

レプリケーション履歴テーブル (dmslogs.aws_dms_history) には、以下のパラメータが含まれます。

列	型	説明
SERVER_NAME	nvarchar	レプリケーションタスクを実行しているマシンの名前。
TASK_NAME	nvarchar	AWS DMS タスクのリソース ID。リソース ID は タスク ARN で確認できる。
TIMESLOT_TYPE	varchar	次のいずれかの値になります。 - FULL LOAD - CHANGE PROCESSING (CDC) タスクが全ロードと CDC の両方を実行している場合、2 つの履歴レコードがタイムスロットに書き込まれます。
TIMESLOT	timestamp	タイムスロットのタイムスタンプ終了。
TIMESLOT_DURATION	int	タイムスロットの時間 (分単位)。
TIMESLOT_LATENCY	int	タイムスロットの終了時でのターゲットレイテンシー (秒単位)。この値は CDC タイムスロットにのみ適用されます。
RECORDS	int	タイムスロット中に処理されるレコード数。
TIMESLOT_VOLUME	int	処理されるデータ量を MB で表示。

[Validation Failure](検証失敗)テーブル (awsdms_validation_failures_v1) には、タスクのすべてのデータ検証の障害が含まれます。詳細については、「[データ検証のトラブルシューティング](#)」をご参照ください。

追加の制御テーブル設定には、以下のものが含まれます。

- HistoryTimeslotInMinutes - [Replication History](レプリケーション履歴) テーブルにおける各タイムスロットの長さを指定するには、このオプションを使用します。デフォルト値は 5 分です。
- ControlSchema - このオプションを使用して、AWS DMS ターゲットのコントロールテーブルのデータベーススキーマ名を指定します。このオプションに情報を入力しない場合、テーブルは次の表のとおりデータベースのデフォルトの場所にコピーされます。
 - PostgreSQL、Public
 - Oracle、ターゲットスキーマ
 - Microsoft SQL Server、ターゲットデータベースの dbo
 - MySQL、awsdms_control
 - MariaDB、awsdms_control
 - Amazon Redshift、公開
 - DynamoDB、データベースに個別のテーブルとして作成
 - IBM Db2 LUW、awsdms_control

ストリームバッファタスク設定

ストリームバッファ設定は AWS CLI、以下を含む を使用して設定できます。タスク設定ファイルを使用してタスク設定を設定する方法については、「[タスク設定例](#)」をご参照ください。

- StreamBufferCount - 移行タスクのデータストリームバッファの数を指定するには、このオプションを指定します。デフォルトストリームバッファの数は 3 です。この設定の値を大きくすると、データ抽出速度が上昇する可能性があります。ただし、このパフォーマンス向上は、レプリケーションサーバーのソースシステムやインスタンスクラスなど、移行環境に大きく依存します。ほとんどの場合はデフォルトで十分です。
- StreamBufferSizeInMB - 各データストリームバッファの最大サイズを指定するには、このオプションを使用します。デフォルトサイズは 8 MB です。非常に大きい LOB を使用する場合、このオプションの値を大きくする必要がある場合があります。また、ストリームバッファサイズが不十分であることを示すメッセージがログファイルに記録されている場合も、この値を大きくする必要がある可能性があります。このオプションのサイズ

を計算するときは、 $[\text{Max LOB size (or LOB chunk size)}] * [\text{number of LOB columns}] * [\text{number of stream buffers}] * [\text{number of tables loading in parallel per task (MaxFullLoadSubTasks)}] * 3$ 式を使用できます。

- `CtrlStreamBufferSizeInMB` - 制御ストリーム バッファのサイズを設定するには、このオプションを使用します。値は MB 単位で、1 ~ 8 が使用できます。デフォルト値は 5 です。かなり多くのテーブル (数万のテーブルなど) を使用している場合、状況によってはこの値を大きくする必要があります。

変更処理のチューニング設定

次の設定は、変更データキャプチャ (CDC) 中にターゲットテーブルの変更 AWS DMS を処理する方法を決定します。これらの設定のいくつかは、ターゲットメタデータパラメータ `BatchApplyEnabled` の値によって異なります。`BatchApplyEnabled` パラメータの詳細については、「[ターゲットメタデータのタスク設定](#)」をご参照ください。タスク設定ファイルを使用してタスク設定を設定する方法については、「[タスク設定例](#)」をご参照ください。

変更処理のチューニング設定には、以下のものが含まれます。

以下の設定は、ターゲットメタデータパラメータ `BatchApplyEnabled` を `true` に設定している場合にのみ適用されます。

- `BatchApplyPreserveTransaction` – `true` に設定すると、トランザクションの整合性が保持され、必ずバッチにはソースからのトランザクション内のすべての変更が含まれます。デフォルト値は `true` です。この設定は、Oracle ターゲットエンドポイントにのみ適用されます。

`false` に設定すると、パフォーマンスを向上させるためにトランザクションの整合性が一時的に失われることがあります。ソースからのトランザクション内のすべての変更が 1 バッチでターゲットに適用されるとは限りません。

デフォルトでは、はトランザクションモードで変更 AWS DMS を処理し、トランザクションの整合性を維持します。トランザクションの完全性を一時的に失効できる場合は、代わりに [最適化バッチ] オプションを使用できます。このオプションでは、効率的にトランザクションがグループ化され、効率化のためにバッチに適用します。バッチ最適化適用オプションを使用すると、ほとんどの場合、参照整合性の制約に違反します。そのため、移行プロセス中にこれらの制約をオフにし、カットオーバー プロセスの一環として再度オンにすることをお勧めします。

- `BatchApplyTimeoutMin` – バッチ変更の各アプリケーション間で が AWS DMS 待機する最小時間を秒単位で設定します。デフォルト値は 1 です。

- BatchApplyTimeoutMax – バッチ変更の各適用からタイムアウトするまでに が AWS DMS 待機する最大時間を秒単位で設定します。デフォルト値は 30 です。
- BatchApplyMemoryLimit – [Batch optimized apply mode] (最適化バッチ適用モード) での前処理に使用されるメモリの最大量 (MB) を設定します。デフォルト値は 500 です。
- BatchSplitSize - 1 つのバッチに適用される変更の最大数を設定します。デフォルト値 0 は、適用される制限がないことを意味します。

以下の設定は、ターゲットメタデータパラメータ BatchApplyEnabled を false に設定している場合にのみ適用されます。

- MinTransactionSize - 各トランザクションに含める変更の最小数を設定します。デフォルト値は 1000 です。
- CommitTimeout – タイムアウトを宣言する前に がトランザクション AWS DMS をバッチで収集する最大時間を秒単位で設定します。デフォルト値は 1 です。

双方向レプリケーションの場合、次の設定は、ターゲットメタデータパラメータ BatchApplyEnabled を false に設定している場合にのみ適用されます。

- LoopbackPreventionSettings – これらの設定により、双方向レプリケーションに関するタスクのペアで進行中の各レプリケーション タスクのループバックを阻止します。ループバック防止は、双方向レプリケーションの両方向で同一の変更が適用されてデータが破損するのを防ぎます。双方向レプリケーションの詳細については、「[双方向レプリケーションの実行](#)」をご参照ください。

AWS DMS は、トランザクションがソース、ターゲット、またはその両方に完全にコミットされるまで、トランザクションデータをメモリに保持しようとします。ただし、割り当てたメモリより大きいトランザクションや、指定した制限時間内にコミットされないトランザクションは、ディスクに書き込まれます。

以下の設定は、変更処理のモードに関係なく、変更処理のチューニングに適用されます。

- MemoryLimitTotal - すべてのトランザクションがディスクに書き込まれるまでにメモリで占有可能な最大サイズ (MB) を設定します。デフォルト値は 1024 です。
- MemoryKeepTime - 各トランザクションがディスクに書き込まれるまでにメモリに保持できる最長時間 (秒) を設定します。期間は、 がトランザクションのキャプチャ AWS DMS を開始した時刻から計算されます。デフォルト値は 60 です。

- **StatementCacheSize** - ターゲットに変更を適用するときに、後で実行するためにサーバーに保存する準備済みステートメントの最大数を設定します。デフォルト値は 50 で、最大値は 200 です。
- **RecoveryTimeout** - CDC モードでタスクを再開する場合、**RecoveryTimeout** はタスクが再開チェックポイントに到達するまで待機する時間 (分単位) を制御します。設定した期間内にチェックポイントが検出されない場合、タスクは失敗します。デフォルトの動作は、チェックポイントイベントを無期限に待機することです。

変更処理チューニングを処理するタスク設定がタスク設定 JSON ファイルにどのように表示されるかの例:

```
"ChangeProcessingTuning": {
  "BatchApplyPreserveTransaction": true,
  "BatchApplyTimeoutMin": 1,
  "BatchApplyTimeoutMax": 30,
  "BatchApplyMemoryLimit": 500,
  "BatchSplitSize": 0,
  "MinTransactionSize": 1000,
  "CommitTimeout": 1,
  "MemoryLimitTotal": 1024,
  "MemoryKeepTime": 60,
  "StatementCacheSize": 50
  "RecoveryTimeout": -1
}
```

データ レプリケーション タスク中に Amazon S3 ターゲットへの書き込みの頻度を制御するには、**cdcMaxBatchInterval** と **cdcMinFileSize** の追加接続属性を設定することができます。これにより、追加のオーバーヘッド オペレーションなしでデータを分析する際のパフォーマンスが向上します。詳細については、「[のターゲットとして Amazon S3 を使用する場合はエンドポイント設定 AWS DMS](#)」をご参照ください。

データ検証タスクの設定

データがソースからターゲットに正確に移行されたことを確認できます。タスクの検証を有効にすると、はテーブルに対して全ロードが実行された直後にソースデータとターゲットデータの比較 AWS DMS を開始します。タスクのデータ検証の詳細、要件、データベースサポートのスコープ、レポートするメトリクスについては、「[AWS DMS データ検証](#)」をご参照ください。タスク設定ファイルを使用してタスク設定を設定する方法については、「[タスク設定例](#)」をご参照ください。

データの検証設定およびその値には、以下のものが含まれます。

- `EnableValidation` - `true` に設定すると、データの検証を有効にします。それ以外の場合は、タスクの検証が無効になります。デフォルト値は `false` です。
- `ValidationMode` - がソーステーブルに対してターゲットテーブルのデータ AWS DMS を検証する方法を制御します。レプリケーションエンジンバージョン 3.5.4 以降、DMS はサポートされている移行パス `GROUP_LEVEL` に対してこれを に自動的に設定し、検証パフォーマンスが向上し、大規模なデータセットの処理が大幅に高速化されます。この機能強化は、[AWS DMS データ再同期](#) にリストされている移行パスの移行に適用されます。他のすべての移行パスでは、検証モードはデフォルトで になります `ROW_LEVEL`。

 Note

設定に関係なく、 はテーブル AWS DMS 検証によって設定されたすべての行を検証します。

- `FailureMaxCount` - タスク検証が停止する前に、検証を失敗できるレコードの最大数を指定します。デフォルト値は 10,000 です。検証に失敗するレコードの数に関係なく検証を継続するには、この値をソースのレコード数より大きく設定します。
- `HandleCollationDiff` - このオプションを に設定すると `true`、検証はソースデータベースとターゲットデータベース間の列照合の違いを考慮します。それ以外の場合は、このような列照合の違いは検証で無視されます。列の照合は行の順序を指定でき、データ検証にとってはとても重要となります。 `HandleCollationDiff` を `true` に設定すると、この照合の違いを自動的に解決し、データ検証における誤検出を防ぎます。デフォルト値は `false` です。
- `RecordFailureDelayInMinutes` - 検証障害の詳細を報告する前に遅延を分単位で指定します。

全体的な DMS タスク CDC レイテンシーが の値より大き

い `RecordFailureDelayInMinutes` 場合、例えば `RecordFailureDelayInMinutes` が 5 で CDC レイテンシーが 7 分の場合、DMS は検証失敗の詳細を報告するまで 7 分待機します。

- `RecordFailureDelayLimitInMinutes` - 検証失敗の詳細を報告する前の遅延を指定します。は、タスクのレイテンシー AWS DMS を使用して、ターゲットに変更を加える実際の遅延を認識し、誤検出を防ぎます。この設定は、実際の遅延と DMS タスク CDC レイテンシー値を上書きし、検証メトリクスを報告する前により大きな遅延を設定できます。デフォルト値は 0 です。
- `RecordSuspendDelayInMinutes` - `FailureMaxCount` で設定されたエラーしきい値のため、テーブル検証が中断されるまでの遅延時間を分単位で指定します。

- **SkipLobColumns** – このオプションを `true` に設定すると、はタスク検証のテーブルの部分内のすべての LOB 列のデータ検証を AWS DMS スキップします。デフォルト値は `false` です。
- **TableFailureMaxCount** – テーブル検証が停止する前に、検証を失敗できるテーブルあたりの最大行数を指定します。デフォルト値は 1,000 です。
- **ThreadCount** – 検証中に が AWS DMS 使用する実行スレッドの数を指定します。各スレッドは、ソースとターゲットからまだ検証されていないデータを選択し、比較して検証します。デフォルト値は 5 です。をより高い数値 `ThreadCount` に設定すると、は検証をより迅速に完了 AWS DMS できます。ただし、この場合、AWS DMS はより多くの同時クエリを実行し、ソースとターゲットでより多くのリソースを消費します。
- **ValidationOnly** – このオプションを `true` に設定すると、タスクはデータの移行やレプリケーションを実行せずにデータ検証を実行します。デフォルト値は `false` です。タスク作成後に `ValidationOnly` 設定を変更することはできません。

[`TargetTablePrepMode`] は `DO_NOTHING` (検証のみのタスクのデフォルト) に設定し、[移行タイプ] は次のいずれかに設定します。

- **全ロード** — タスク移行タイプを設定して、AWS DMS コンソールで既存のデータを移行します。または、AWS DMS API で移行タイプを `FULL-LOAD` に設定します。
- **CDC** — AWS DMS コンソールで、タスクの [移行タイプ] を [データ変更のみをレプリケートする] に設定します。または、AWS DMS API で移行タイプを `CDC` に設定します。

選択した移行タイプを問わず、検証のみのタスクではデータが実際に移行またはレプリケートされることはありません。

詳細については、「[検証のみのタスク](#)」を参照してください。

Important

`ValidationOnly` の設定はイミュータブルです。タスクの作成後、タスクに対する変更はできません。

- **ValidationPartialLobSize** - 列に保存されているすべてのデータを検証するのではなく、LOB 列の部分検証を実行するかどうかを指定します。これは、LOB データセット全体ではなく LOB データの一部のみを移行する場合に便利な機能です。この値は、KB 単位です。デフォルト値は 0 で、AWS DMS はすべての LOB 列データを検証します。たとえば、は、ソースとターゲットの両方の列データの最初の 32KB AWS DMS のみを検証する "`ValidationPartialLobSize`": 32ことを意味します。

- `PartitionSize` -ソースとターゲットの両方から比較するために読み取るレコードのバッチサイズを指定します。デフォルトは 10,000 です。
- `ValidationQueryCdcDelaySeconds` — CDC 更新ごとに、ソースとターゲットの両方で最初の検証クエリが遅延する時間。これにより、移行のレイテンシーが高い場合にリソースの競合が軽減される可能性があります。検証のみのタスクでは、このオプションは自動的に 180 秒に設定されます。デフォルトは 0 です。

たとえば、以下の JSON ではスレッドのデフォルト数の 2 倍のデータ検証を有効化しています。また、ここでは PostgreSQL エンドポイントでの列照合の違いによって生じるレコード順序の相違も考慮されます。また、すべての検証失敗を処理する追加の時間を考慮に入れた検証報告遅延を提供します。

```
"ValidationSettings": {
  "EnableValidation": true,
  "ThreadCount": 10,
  "HandleCollationDiff": true,
  "RecordFailureDelayLimitInMinutes": 30
}
```

Note

Oracle エンドポイントの場合、は DBMS_CRYPTO AWS DMS を使用して BLOBs。Oracle エンドポイントで BLOB を使用する場合は、Oracle エンドポイントにアクセスするために使用されるユーザーアカウントに DBMS_CRYPTO での `execute` 許可を付与します。これを行うには、以下のステートメントを実行します。

```
grant execute on sys.dbms_crypto to dms_endpoint_user;
```

データ再同期設定

データ再同期機能を使用すると、データ検証レポートに基づいてターゲットデータベースをソースデータベースと再同期できます。詳細については、「[AWS DMS data validation](#)」を参照してください。

再同期プロセスを設定するReplicationTaskSettingsエンドポイントResyncSettingsに のパラメータを追加できます。詳細については、[「タスクのタスク設定の指定」の「タスク設定の例AWS Database Migration Service」](#)を参照してください。

Note

ResyncSchedule 再同期プロセスが有効で、タスクに CDC コンポーネントがある場合は、および MaxResyncTimeパラメータが必要です。フルロードのみのタスクには有効ではありません。

Data resync パラメータの設定と値は次のとおりです。

EnableResync

に設定すると、データ再同期機能を有効にしますtrue。デフォルトでは、データの再同期は無効になっています。

データ型: ブール値

必須: いいえ

デフォルト: false

検証: ResyncSettingsパラメータが に存在する場合は null にできませんTaskSettings。

ResyncSchedule

データ再同期機能を有効にする時間枠。Cron 形式で存在する必要があります。詳細については、[「the section called “cron 式のルール”](#)を参照してください。

データ型: 文字列

必須: いいえ

検証:

- Cron 式形式で存在する必要があります。
- が EnableResync設定された CDC を持つタスクでは null にすることはできませんtrue。
- CDC コンポーネントがないタスクには設定できません。

MaxResyncTime

データ再同期機能を有効にするための分単位の最大時間制限。

データ型: 整数

必須: いいえ

検証:

- CDC を使用するタスクでは null にすることはできません。
- CDC のないタスクには必要ありません。
- 最小値: 5 minutes、最大値: 14400 minutes (10 日間)。

Validation onlyTaskID

検証タスクの一意の ID。検証のみのタスク ID は、ARN の最後に追加されます。例えば、次のようになります。

- 検証のみのタスク ARN: arn:aws:dms:us-west-2:123456789012:task:6DG4CLGJ5JSJR67CFD7UDXFY7KV6CYGRICL6KWI
- 検証のみのタスク ID: 6DG4CLGJ5JSJR67CFD7UDXFY7KV6CYGRICL6KWI

データ型: 文字列

必須: いいえ

検証: データ再同期機能が有効で検証が無効になっているタスクでは null にできません。

例:

```
"ResyncSettings": {
  "EnableResync": true,
  "ResyncSchedule": "30 9 ? * MON-FRI",
  "MaxResyncTime": 400,
  "ValidationTaskId": "JXPP94804DJ0EWIJD9348R3049"
},
```

変更処理の DDL 処理のタスク設定

次の設定は、が変更データキャプチャ (CDC) 中にターゲットテーブルのデータ定義言語 (DDL) の変更 AWS DMS を処理する方法を決定します。タスク設定ファイルを使用してタスク設定を設定する方法については、「[タスク設定例](#)」をご参照ください。

変更処理の DDL を処理するタスク設定には、次のものがあります。

- `HandleSourceTableDropped` - ソーステーブルが削除されたときにターゲットテーブルを削除するには、このオプションを `true` に設定します。
- `HandleSourceTableTruncated` - ソーステーブルが切り捨てられたときにターゲットテーブルを切り捨てるには、このオプションを `true` に設定します。
- `HandleSourceTableAltered` - ソーステーブルが変更されたときにターゲットテーブルを変更するには、このオプションを `true` に設定します。

次に、変更処理の DDL を処理するタスク設定が、タスク設定 JSON ファイルにどのように表示されるかを示します。

```
"ChangeProcessingDdlHandlingPolicy": {  
  "HandleSourceTableDropped": true,  
  "HandleSourceTableTruncated": true,  
  "HandleSourceTableAltered": true  
},
```

Note

特定のソースでサポートされている DDL ステートメントについては、そのソースについて説明しているトピックをご参照ください。

文字置換タスクの設定

レプリケーションタスクが、`STRING`または`WSTRING`データ型を持つすべてのソースデータベース列のターゲットデータベースで文字置換を実行するように AWS DMS 指定できます。タスク設定ファイルを使用してタスク設定を設定する方法については、「[タスク設定例](#)」をご参照ください。

次のソースデータベースとターゲットデータベースからのエンドポイントを持つ任意のタスクの文字置換を設定できます。

- ソースデータベース。
 - Oracle
 - Microsoft SQL Server
 - MySQL

- MariaDB
- [PostgreSQL]
- SAP Adaptive Server Enterprise (ASE)
- IBM Db2 LUW
- ターゲットデータベース:
 - Oracle
 - Microsoft SQL Server
 - MySQL
 - MariaDB
 - [PostgreSQL]
 - SAP Adaptive Server Enterprise (ASE)
 - Amazon Redshift

タスク設定の `CharacterSetSettings` パラメータを使用して、文字置換を指定できます。これらの文字置換は、16 進数表記の Unicode コードポイント値を使用して指定された文字に対して発生します。両方が指定されている場合は、2 つのフェーズで置換を実装できます。

1. 個々の文字置換 — ソース上の選択した文字の値を、ターゲット上の対応する文字の指定された置換値に置き換え AWS DMS することができます。 `CharacterSetSettings` の `CharacterReplacements` 配列を使用して、指定した Unicode コードポイントを持つすべてのソース文字を選択します。また、この配列を使用して、ターゲットの対応する文字の置換コードポイントを指定します。

特定のコードポイントを持つソースのすべての文字を選択するには、`CharacterReplacements` 配列の `SourceCharacterCodePoint` のインスタンスをそのコードポイントに設定します。次に、この配列で `TargetCharacterCodePoint` の対応するインスタンスを設定することで、すべての同等のターゲット文字の置換コードポイントを指定します。ターゲットキャラクターを置き換えるのではなく削除するには、`TargetCharacterCodePoint` の適切なインスタンスをゼロ (0) に設定します。`CharacterReplacements` 配列で `SourceCharacterCodePoint` 設定と `TargetCharacterCodePoint` 設定の追加のペアを指定することで、必要な数のターゲットキャラクターの値を置換または削除できます。`SourceCharacterCodePoint` の複数のインスタンスに同じ値を指定した場合、対応する最後の `TargetCharacterCodePoint` の設定の値がターゲットに適用されます。

例えば、`CharacterReplacements` に次の値を指定するとします。


```
"CharacterSetSettings": {
  "CharacterReplacements": [ {
    "SourceCharacterCodePoint": 62,
    "TargetCharacterCodePoint": 61
  }, {
    "SourceCharacterCodePoint": 42,
    "TargetCharacterCodePoint": 41
  }
]
}
```

この例では、はすべての文字をターゲット上のソースコードポイントの 16 進値 62 でコードポイント値 61 の文字 AWS DMS に置き換えます。また、すべての文字をターゲットのソースコードポイント 42 に、コードポイント値 41 の文字 AWS DMS に置き換えます。つまり、AWS DMS は、ターゲット上の文字 'b' のすべてのインスタンスを文字 'a' で置き換えます。同様に、AWS DMS はターゲット 'B' 上の文字のすべてのインスタンスを文字 'A' に置き換えます。

2. 文字セットの検証と置換 – 個々の文字置換が完了したら、指定した 1 文字セットにすべてのターゲット文字の有効な Unicode コードポイントがあることを確認 AWS DMS できます。CharacterSetSettings で CharacterSetSupport を使用して、このターゲットキャラクターの検証と変更を設定します。検証文字セットを指定するには、CharacterSetSupport で CharacterSet を文字セットの文字列値に設定します。(指定できる値については、CharacterSetを参照してください) 次のいずれかの方法で、無効なターゲット文字を AWS DMS 変更できます。
 - 現在のコードポイントに関係なく、すべての無効なターゲット文字に対して 1 つの置換 Unicode コードポイントを指定します。この置換コードポイントを設定するには、CharacterSetSupport の ReplaceWithCharacterCodePoint を指定された値に設定します。
 - ReplaceWithCharacterCodePoint をゼロ (0) に設定して、すべての無効なターゲット文字の削除を設定します。

例えば、CharacterSetSupport に次の値を指定するとします。

```
"CharacterSetSettings": {
  "CharacterSetSupport": {
    "CharacterSet": "UTF16_PlatformEndian",
    "ReplaceWithCharacterCodePoint": 0
  }
}
```

}

この例では、は、文字セットで無効なターゲットで見つかった"UTF16_PlatformEndian"文字をすべて AWS DMS 削除します。したがって、16 進値で指定された文字 2FB6 はすべて削除されます。この値は 4 バイトの Unicode コードポイントであり、UTF16 文字セットが 2 バイトのコードポイントを持つ文字のみを受け付けるため、無効です。

Note

レプリケーションタスクは、テーブルマッピングで指定したグローバルまたはテーブルレベルの変換を開始する前に、指定されたすべての文字置換を完了します。テーブルマッピングの詳細については、「[テーブルマッピングを使用して、タスクの設定を指定する](#)」をご参照ください。

文字置換では LOB データ型をサポートしていません。これには、DMS が LOB データ型と見なすすべてのデータ型が含まれます。例えば、Oracle の Extended データ型は LOB と見なされます。ソースデータ型の詳細については、次の「[Oracle のソースデータ型](#)」を参照してください。

で が AWS DMS サポートする値は、次の表のとおり CharacterSet です。

UTF-8	ibm-860_P100-1995	ibm-280_P100-1995
UTF-16	ibm-861_P100-1995	ibm-284_P100-1995
UTF-16BE	ibm-862_P100-1995	ibm-285_P100-1995
UTF-16LE	ibm-863_P100-1995	ibm-290_P100-1995
UTF-32	ibm-864_X110-1999	ibm-297_P100-1995
UTF-32BE	ibm-865_P100-1995	ibm-420_X120-1999
UTF-32LE	ibm-866_P100-1995	ibm-424_P100-1995
UTF16_PlatformEndian	ibm-867_P100-1998	ibm-500_P100-1995
UTF16_OppositeEndian	ibm-868_P100-1995	ibm-803_P100-1999

UTF32_PlatformEndian	ibm-869_P100-1995	ibm-838_P100-1995
UTF32_OppositeEndian	ibm-878_P100-1996	ibm-870_P100-1995
UTF-16BE,version=1	ibm-901_P100-1999	ibm-871_P100-1995
UTF-16LE,version=1	ibm-902_P100-1999	ibm-875_P100-1995
UTF-16,version=1	ibm-922_P100-1999	ibm-918_P100-1995
UTF-16,version=2	ibm-1168_P100-2002	ibm-930_P120-1999
UTF-7	ibm-4909_P100-1999	ibm-933_P110-1995
IMAP-mailbox-name	ibm-5346_P100-1998	ibm-935_P110-1999
SCSU	ibm-5347_P100-1998	ibm-937_P110-1999
BOCU-1	ibm-5348_P100-1997	ibm-939_P120-1999
CESU-8	ibm-5349_P100-1998	ibm-1025_P100-1995
ISO-8859-1	ibm-5350_P100-1998	ibm-1026_P100-1995
US-ASCII	ibm-9447_P100-2002	ibm-1047_P100-1995
gb18030	ibm-9448_X100-2005	ibm-1097_P100-1995
ibm-912_P100-1995	ibm-9449_P100-2002	ibm-1112_P100-1995
ibm-913_P100-2000	ibm-5354_P100-1998	ibm-1122_P100-1999
ibm-914_P100-1995	ibm-1250_P100-1995	ibm-1123_P100-1995
ibm-915_P100-1995	ibm-1251_P100-1995	ibm-1130_P100-1997
ibm-1089_P100-1995	ibm-1252_P100-2000	ibm-1132_P100-1998
ibm-9005_X110-2007	ibm-1253_P100-1995	ibm-1137_P100-1999
ibm-813_P100-1995	ibm-1254_P100-1995	ibm-4517_P100-2005

ibm-5012_P100-1999	ibm-1255_P100-1995	ibm-1140_P100-1997
ibm-916_P100-1995	ibm-5351_P100-1998	ibm-1141_P100-1997
ibm-920_P100-1995	ibm-1256_P110-1997	ibm-1142_P100-1997
iso-8859_10-1998	ibm-5352_P100-1998	ibm-1143_P100-1997
iso-8859_11-2001	ibm-1257_P100-1995	ibm-1144_P100-1997
ibm-921_P100-1995	ibm-5353_P100-1998	ibm-1145_P100-1997
iso-8859_14-1998	ibm-1258_P100-1997	ibm-1146_P100-1997
ibm-923_P100-1998	macos-0_2-10.2	ibm-1147_P100-1997
ibm-942_P12A-1999	macos-6_2-10.4	ibm-1148_P100-1997
ibm-943_P15A-2003	macos-7_3-10.2	ibm-1149_P100-1997
ibm-943_P130-1999	macos-29-10.2	ibm-1153_P100-1999
ibm-33722_P12A_P12 A-2009_U2	macos-35-10.2	ibm-1154_P100-1999
ibm-33722_P120-1999	ibm-1051_P100-1995	ibm-1155_P100-1999
ibm-954_P101-2007	ibm-1276_P100-1995	ibm-1156_P100-1999
euc-jp-2007	ibm-1006_P100-1995	ibm-1157_P100-1999
ibm-1373_P100-2002	ibm-1098_P100-1995	ibm-1158_P100-1999
windows-950-2000	ibm-1124_P100-1996	ibm-1160_P100-1999
ibm-950_P110-1999	ibm-1125_P100-1997	ibm-1164_P100-1999
ibm-1375_P100-2008	ibm-1129_P100-1997	ibm-1364_P110-2007
ibm-5471_P100-2006	ibm-1131_P100-1997	ibm-1371_P100-1999
ibm-1386_P100-2001	ibm-1133_P100-1997	ibm-1388_P103-2001

windows-936-2000	ISO_2022,locale=ja ,version=0	ibm-1390_P110-2003
ibm-1383_P110-1999	ISO_2022,locale=ja ,version=1	ibm-1399_P110-2003
ibm-5478_P100-1995	ISO_2022,locale=ja ,version=2	ibm-5123_P100-1999
euc-tw-2014	ISO_2022,locale=ja ,version=3	ibm-8482_P100-1999
ibm-964_P110-1999	ISO_2022,locale=ja ,version=4	ibm-16684_P110-2003
ibm-949_P110-1999	ISO_2022,locale=ko ,version=0	ibm-4899_P100-1998
ibm-949_P11A-1999	ISO_2022,locale=ko ,version=1	ibm-4971_P100-1999
ibm-970_P110_P110- 2006_U2	ISO_2022,locale=zh ,version=0	ibm-9067_X100-2005
ibm-971_P100-1995	ISO_2022,locale=zh ,version=1	ibm-12712_P100-1998
ibm-1363_P11B-1998	ISO_2022,locale=zh ,version=2	ibm-16804_X110-1999
ibm-1363_P110-1997	HZ	ibm-37_P100-1995,s waplfnl
windows-949-2000	x11-compound-text	ibm-1047_P100-1995 ,swaplfnl
windows-874-2000	ISCII,version=0	ibm-1140_P100-1997 ,swaplfnl

ibm-874_P100-1995	ISCII,version=1	ibm-1141_P100-1997 ,swaplfnl
ibm-1162_P100-1999	ISCII,version=2	ibm-1142_P100-1997 ,swaplfnl
ibm-437_P100-1995	ISCII,version=3	ibm-1143_P100-1997 ,swaplfnl
ibm-720_P100-1997	ISCII,version=4	ibm-1144_P100-1997 ,swaplfnl
ibm-737_P100-1997	ISCII,version=5	ibm-1145_P100-1997 ,swaplfnl
ibm-775_P100-1996	ISCII,version=6	ibm-1146_P100-1997 ,swaplfnl
ibm-850_P100-1995	ISCII,version=7	ibm-1147_P100-1997 ,swaplfnl
ibm-851_P100-1995	ISCII,version=8	ibm-1148_P100-1997 ,swaplfnl
ibm-852_P100-1995	LMBCS-1	ibm-1149_P100-1997 ,swaplfnl
ibm-855_P100-1995	ibm-37_P100-1995	ibm-1153_P100-1999 ,swaplfnl
ibm-856_P100-1995	ibm-273_P100-1995	ibm-12712_P100-199 8,swaplfnl
ibm-857_P100-1995	ibm-277_P100-1995	ibm-16804_X110-199 9,swaplfnl
ibm-858_P100-1997	ibm-278_P100-1995	ebcdic-xml-us

前イメージタスク設定前

Kinesis や Apache Kafka のようなデータストリーミングターゲットに CDC 更新を書き込む場合、更新により変更される前のソースデータベース行の元の値を表示できます。これを可能にするために、はソースデータベースエンジンによって提供されたデータに基づいて、更新イベントの前のイメージ AWS DMS を入力します。タスク設定ファイルを使用してタスク設定を設定する方法については、「[タスク設定例](#)」をご参照ください。

これを行うには、ソースデータベースシステムから収集された値を使用して、すべての更新オペレーションに新しい JSON 属性を追加する BeforeImageSettings パラメータを使用します。

BeforeImageSettings を全ロードと CDC タスクのみ、または CDC のみのタスクに適用することを忘れないでください。全ロードと CDC タスクにより、既存のデータが移行され、継続的変更のレプリケーションをできます。CDC のみのタスクは、データ変更のみのレプリケーションとなります。

全ロードのタスクには BeforeImageSettings を適用しないでください。

BeforeImageSettings で考えられるオプション：

- EnableBeforeImage — true に設定すると、前イメージが有効になります。デフォルトは false です。
- FieldName — 新しい JSON 属性に名前を割り当てます。EnableBeforeImage が true の場合、FieldName は必須であり、空にすることはできません。
- ColumnFilter — 前イメージを使用して追加する列を指定します。テーブルのプライマリキーの一部である列だけを追加するには、デフォルト値 pk-only を使用します。前イメージ値を持つ列を追加するには、all を使用します。変換前イメージは、CLOB や BLOB などのラージバイナリオブジェクト (LOB) データ型をサポートしていないことに注意します。

BeforeImageSettings の使用例：

```
"BeforeImageSettings": {
  "EnableBeforeImage": true,
  "FieldName": "before-image",
  "ColumnFilter": "pk-only"
}
```

追加のテーブルマッピング設定など、前イメージ設定前の詳細については、「[前イメージを使用した Kinesis データストリームの CDC 行の元の値のターゲットとしての表示](#)」をご参照ください。

追加のテーブルマッピング設定を含む、Kafka の前イメージ設定の詳細については、「[ターゲットとして Apache Kafka の CDC 行の元の値を表示するために前イメージを使用](#)」をご参照ください。

エラー処理タスクの設定

次の設定を使用して、レプリケーションタスクのエラー処理の動作を設定できます。タスク設定ファイルを使用してタスク設定を設定する方法については、「[タスク設定例](#)」をご参照ください。

- **DataErrorPolicy** – レコードレベルでのデータ処理に関連するエラーが発生した場合に AWS DMS が実行するアクションを決定します。データ処理エラーの例には、変換エラー、変換時のエラー、および不良データが含まれます。デフォルトは LOG_ERROR です。
- **IGNORE_RECORD** – タスクは続行され、該当するレコードのデータは無視されます。DataErrorEscalationCount プロパティのエラーカウンターは増分されます。したがって、テーブルにエラー数の制限を設定している場合、このエラーはその制限に向かってカウントされます。
- **LOG_ERROR** – タスクは続行され、エラーはタスクログに書き込まれます。
- **SUSPEND_TABLE** – タスクは続行されますが、エラーレコードのあるテーブルのデータはエラー状態になり、データ レプリケーションはされません。
- **STOP_TASK** – タスクが停止し、手動での介入が必要になります。
- **DataTruncationErrorPolicy** – データが切り捨てられたときに AWS DMS が実行するアクションを決定します。デフォルトは LOG_ERROR です。
- **IGNORE_RECORD** – タスクは続行され、該当するレコードのデータは無視されます。DataErrorEscalationCount プロパティのエラーカウンターは増分されます。したがって、テーブルにエラー数の制限を設定している場合、このエラーはその制限に向かってカウントされます。
- **LOG_ERROR** – タスクは続行され、エラーはタスクログに書き込まれます。
- **SUSPEND_TABLE** – タスクは続行されますが、エラーレコードのあるテーブルのデータはエラー状態になり、データ レプリケーションはされません。
- **STOP_TASK** – タスクが停止し、手動での介入が必要になります。
- **DataErrorEscalationPolicy** – エラーが最大数(DataErrorEscalationCount パラメータで設定)に達したときに AWS DMS が実行するアクションを決定します。デフォルトは SUSPEND_TABLE です。
- **SUSPEND_TABLE** – タスクは続行されますが、エラーレコードのあるテーブルのデータはエラー状態になり、データ レプリケーションはされません。
- **STOP_TASK** – タスクが停止し、手動での介入が必要になります。

- **DataErrorEscalationCount** – 特定のレコードで、データに許可されるエラーの最大数を設定します。この数に到達すると、エラーレコードがあるテーブルのデータは、**DataErrorEscalationPolicy** で設定されているポリシーに従って処理されます。デフォルトは 0 です。
- **EventErrorPolicy** – タスク関連のイベントの送信中にエラーが発生した場合に AWS DMS が実行するアクションを決定します。指定できる値は次のとおりです。
 - **IGNORE** – タスクは続行され、そのイベントに関連付けられたデータはすべて無視されます。
 - **STOP_TASK** – タスクが停止し、手動での介入が必要になります。
- **TableErrorPolicy** – 特定のテーブルのデータまたはメタデータの処理中にエラーが発生した場合に、AWS DMS が実行するアクションを決定します。このエラーは一般のテーブルデータにのみ適用され、特定のレコードに関連するエラーではありません。デフォルトは **SUSPEND_TABLE** です。
 - **SUSPEND_TABLE** – タスクは続行されますが、エラーレコードのあるテーブルのデータはエラー状態になり、データ レプリケーションはされません。
 - **STOP_TASK** – タスクが停止し、手動での介入が必要になります。
- **TableErrorEscalationPolicy** – エラーが最大数(**TableErrorEscalationCount** パラメータで設定)に達したときに AWS DMS が実行するアクションを決定します。デフォルトで、唯一のユーザー設定は **STOP_TASK** です。この設定では、タスクが停止し手動での介入が必要になります。
- **TableErrorEscalationCount** – 特定のテーブルで、一般データまたはメタデータに許可されるエラーの最大数。この数に到達すると、このテーブルのデータは、**TableErrorEscalationPolicy** で設定されたポリシーに従って処理されます。デフォルトは 0 です。
- **RecoverableErrorCount** – 環境エラーが発生したときに、タスクの再開を試みる最大回数。システムが再起動を試みる回数が指定の回数に達すると、タスクが停止し、手動での介入が必要になります。デフォルト値は -1 です。

この値を -1 に設定すると、DMS が再試行する回数は、返されるエラータイプに応じて次のように異なります。

- 実行中の状態、回復可能なエラー: 接続が失われたり、ターゲット適用の失敗などの回復可能なエラーが発生した場合、DMS はタスクを 9 回再試行します。
- 開始状態、回復可能なエラー: DMS はタスクを 6 回再試行します。
- 実行中の状態、DMS によって処理される致命的なエラー: DMS はタスクを 6 回再試行します。
- 実行中の状態、DMS によって処理されない致命的なエラー: DMS はタスクを再試行しません。

- 上記以外: はタスクを無期限に AWS DMS 再試行します。

タスクの再開を試行しない場合には、この値を 0 に設定します。

RecoverableErrorCount と RecoverableErrorInterval は、DMS タスクが十分な間隔で十分な再試行を行って適切に復旧が行える値に設定することをお勧めします。致命的なエラーが発生した場合、DMS はほとんどのシナリオで再起動の試行を停止します。

- RecoverableErrorInterval – タスクの再起動を試行するまで AWS に DMS が待機する秒数。デフォルトは 5 です。
- RecoverableErrorThrottling – 有効にすると、タスクの再起動を試みる間隔が RecoverableErrorInterval の値に基づいて徐々に増加します。例えば、RecoverableErrorInterval が 5 秒に設定されている場合、次の再試行は 10 秒後、次は 20 秒後、次は 20 秒後、その次は 40 秒後に行われます。デフォルトは true です。
- RecoverableErrorThrottlingMax – RecoverableErrorThrottling が有効になっている場合にタスクの再起動を試行するまで AWS に DMS が待機する最大秒数。デフォルトは 1800 です。
- RecoverableErrorStopRetryAfterThrottlingMax – デフォルト値は に設定され true、DMS は、ごとに復旧試行間の AWS DMS 待機の最大秒数に達した後、タスクの再開を停止します RecoverableErrorStopRetryAfterThrottlingMax。に設定すると false、DMS は、復旧試行の間に AWS DMS 待機する最大秒数に達した後、ごとに RecoverableErrorCount に達する RecoverableErrorStopRetryAfterThrottlingMax までタスクを再開し続けます。
- ApplyErrorDeletePolicy – DELETE オペレーションとの競合がある場合に、AWS DMS が実行するアクションを決定します。デフォルトは IGNORE_RECORD です。利用できる値には以下のとおりです。
 - IGNORE_RECORD – タスクは続行され、該当するレコードのデータは無視されます。ApplyErrorEscalationCount プロパティのエラーカウンターは増分されます。したがって、テーブルにエラー数の制限を設定している場合、このエラーはその制限に向かってカウントされます。
 - LOG_ERROR – タスクは続行され、エラーはタスクログに書き込まれます。
 - SUSPEND_TABLE – タスクは続行されますが、エラーレコードのあるテーブルのデータはエラー状態になり、データ レプリケーションはされません。
 - STOP_TASK – タスクが停止し、手動での介入が必要になります。

- **ApplyErrorInsertPolicy** – INSERT オペレーションとの競合がある場合に、AWS DMS が実行するアクションを決定します。デフォルトは LOG_ERROR です。利用できる値には以下のとおりです。
 - **IGNORE_RECORD** – タスクは続行され、該当するレコードのデータは無視されます。ApplyErrorEscalationCount プロパティのエラーカウンターは増分されます。したがって、テーブルにエラー数の制限を設定している場合、このエラーはその制限に向かってカウントされます。
 - **LOG_ERROR** – タスクは続行され、エラーはタスクログに書き込まれます。
 - **SUSPEND_TABLE** – タスクは続行されますが、エラーレコードのあるテーブルのデータはエラー状態になり、データ レプリケーションはされません。
 - **STOP_TASK** – タスクが停止し、手動での介入が必要になります。
 - **INSERT_RECORD** – 挿入されたソースレコードと同じプライマリ キーを含む既存のターゲットレコードがある場合、ターゲットレコードは更新されます。

 Note

- **トランザクション適用モードの場合:** このプロセスでは、システムは最初にレコードを挿入しようとします。プライマリキーの競合が原因で挿入が失敗すると、既存のレコードが削除され、新しいレコードが挿入されます。
- **バッチ適用モードの場合:** プロセスは、新しいレコードの完全なセットを挿入する前に、ターゲットバッチ内のすべての既存のレコードを削除し、データの置換をクリーンに行います。
- このプロセスにより、データの重複は防止されますが、デフォルトのポリシーと比較してパフォーマンスコストが発生します。正確なパフォーマンスへの影響は、特定のワークロードの特性によって異なります。

- **ApplyErrorUpdatePolicy** – UPDATE オペレーションと競合する欠落データがある場合に AWS DMS が実行するアクションを決定します。デフォルトは LOG_ERROR です。利用できる値には以下のとおりです。
 - **IGNORE_RECORD** – タスクは続行され、該当するレコードのデータは無視されます。ApplyErrorEscalationCount プロパティのエラーカウンターは増分されます。したがって、テーブルにエラー数の制限を設定している場合、このエラーはその制限に向かってカウントされます。
 - **LOG_ERROR** – タスクは続行され、エラーはタスクログに書き込まれます。

- **SUSPEND_TABLE** – タスクは続行されますが、エラーレコードのあるテーブルのデータはエラー状態になり、データ レプリケーションはされません。
- **STOP_TASK** – タスクが停止し、手動での介入が必要になります。
- **UPDATE_RECORD** – ターゲットレコードがない場合、欠落しているターゲットレコードがターゲットテーブルに挿入されます。は、タスクの LOB 列のサポート AWS DMS を完全に無効にします。このオプションを選択するには、Oracle がソースデータベースの場合、すべてのソーステーブルの列に対し、完全なサブリメンタルロギングが有効である必要があります。

 Note

- **トランザクション適用モードの場合:** このプロセスでは、システムは最初にレコードの更新を試みます。ターゲットにレコードがないために更新が失敗した場合、失敗したレコードに対して削除を実行し、新しいレコードを挿入します。このプロセスでは、Oracle ソースデータベースの完全なサブリメンタルロギングが必要であり、DMS はこのタスクの LOB 列のサポートを無効にします。
 - **バッチ適用モードの場合:** プロセスは、新しいレコードの完全なセットを挿入する前に、ターゲットバッチ内のすべての既存のレコードを削除し、データの置き換えをクリーンに行います。
- **ApplyErrorEscalationPolicy** – エラーの最大数 (AWS ApplyErrorEscalationCount パラメータを使用して設定) に達したときに DMS が実行するアクションを決定します。デフォルトは **LOG_ERROR** です:
 - **LOG_ERROR** – タスクは続行され、エラーはタスクログに書き込まれます。
 - **SUSPEND_TABLE** – タスクは続行されますが、エラーレコードのあるテーブルのデータはエラー状態になり、データ レプリケーションはされません。
 - **STOP_TASK** – タスクが停止し、手動での介入が必要になります。
 - **ApplyErrorEscalationCount** – このオプションでは変更プロセスオペレーションが実施されている間、特定のテーブルに許可される APPLY 競合の最大数を設定します。この数に到達すると、このテーブルのデータは、ApplyErrorEscalationPolicy パラメータで設定されたポリシーに従って処理されます。デフォルトは 0 です。
 - **ApplyErrorFailOnTruncationDdl** – このオプションを **true** に設定すると、CDC 中に追跡されたいずれかのテーブルで切り捨てが実行された場合に、タスクは失敗します。デフォルトは **false** です。

この方法は、DDL テーブルの切り捨てレプリケーションが行われない、PostgreSQL バージョン 11.x 以前またはその他のソース エンドポイントでは機能しません。

- `FailOnNoTablesCaptured` – このオプションを `true` に設定すると、タスクに対して定義されたテーブル マッピングによりタスクの開始時にテーブルが見つからなかった場合、タスクは失敗します。デフォルトは `true` です。
- `FailOnTransactionConsistencyBreached` – このオプションは CDC でソースとして Oracle を使用するタスクに適用されます。デフォルトは `False` です。これを `true` に設定すると、トランザクションが指定されたタイムアウトよりも長い時間開かれていて、削除できる場合、タスクは失敗します。

CDC タスクが Oracle で始まると、CDC を開始する前に、最も古いオープントランザクションが終了するまで期間限定で AWS DMS 待機します。最も古いオープントランザクションがタイムアウトに達するまで閉じない場合、ほとんどの場合、そのトランザクションを無視して CDC AWS DMS を開始します。このオプションを `true` に設定すると、タスクは失敗します。

- `FullLoadIgnoreConflicts` – キャッシュされたイベントを適用するときに、 が「影響を受ける行がゼロ」を無視し、「重複」エラー AWS DMS を持つ `true` ようにこのオプションを に設定します。に設定すると `false`、 はすべてのエラーを無視せずに AWS DMS 報告します。デフォルトは `true` です。
- `DataMaskingErrorPolicy` – 互換性のないデータ型やその他の理由でデータマスキングが失敗した場合に AWS DMS 実行するアクションを決定します。以下のオプションを使用できます。
 - `STOP_TASK` (デフォルト) – タスクが停止し、手動による介入が必要です。
 - `IGNORE_RECORD` – タスクは続行され、該当するレコードのデータは無視されます。
 - `LOG_ERROR` – タスクは続行され、エラーはタスクログに書き込まれます。マスクされていないデータはターゲットテーブルにロードされます。
 - `SUSPEND_TABLE` – タスクは続行されますが、エラーレコードのあるテーブルのデータはエラー状態になり、データ レプリケーションはされません。

Note

ターゲットとしての Redshift のテーブルロードエラーは、 で報告されます `STL_LOAD_ERRORS`。詳細については、「Amazon Redshift データベース開発者ガイド」の「[STL_LOAD_ERRORS](#)」を参照してください。

Note

復旧可能なエラーに関連するパラメータの変更は、DMS タスクを停止して再開した後にのみ有効になります。変更は現在の実行には適用されません。

タスク設定の保存

別のタスクで設定を再利用する場合、タスクの設定を JSON ファイルして保存することができます。JSON ファイルにコピーするタスク設定は、タスクのセクション[Overview details] (概要の詳細) の下で検索できます。

Note

他のタスクでタスク設定を再利用するときは、CloudWatchLogGroup と CloudWatchLogStream 属性を削除します。それ以外の場合は、次のエラーが表示されます : [SYSTEM ERROR MESSAGE:Task Settings CloudWatchLogGroup or CloudWatchLogStream cannot be set on create.](システムエラーメッセージ:タスク設定 CloudWatchLogGroup または CloudWatchLogStream は、作成時に設定できません。)

たとえば、以下の JSON ファイルにはタスクに保存された設定が含まれています。

```
{
  "TargetMetadata": {
    "TargetSchema": "",
    "SupportLobs": true,
    "FullLobMode": false,
    "LobChunkSize": 0,
    "LimitedSizeLobMode": true,
    "LobMaxSize": 32,
    "InlineLobMaxSize": 0,
    "LoadMaxFileSize": 0,
    "ParallelLoadThreads": 0,
    "ParallelLoadBufferSize": 0,
    "BatchApplyEnabled": false,
    "TaskRecoveryTableEnabled": false,
    "ParallelLoadQueuesPerThread": 0,
    "ParallelApplyThreads": 0,
    "ParallelApplyBufferSize": 0,
```

```
    "ParallelApplyQueuesPerThread": 0
  },
  "FullLoadSettings": {
    "TargetTablePrepMode": "DO_NOTHING",
    "CreatePkAfterFullLoad": false,
    "StopTaskCachedChangesApplied": false,
    "StopTaskCachedChangesNotApplied": false,
    "MaxFullLoadSubTasks": 8,
    "TransactionConsistencyTimeout": 600,
    "CommitRate": 10000
  },
  "Logging": {
    "EnableLogging": true,
    "LogComponents": [
      {
        "Id": "TRANSFORMATION",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
      },
      {
        "Id": "SOURCE_UNLOAD",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
      },
      {
        "Id": "IO",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
      },
      {
        "Id": "TARGET_LOAD",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
      },
      {
        "Id": "PERFORMANCE",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
      },
      {
        "Id": "SOURCE_CAPTURE",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
      },
      {
        "Id": "SORTER",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
      },
      {
        "Id": "REST_SERVER",
```

```
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
    },
    {
        "Id": "VALIDATOR_EXT",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
    },
    {
        "Id": "TARGET_APPLY",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
    },
    {
        "Id": "TASK_MANAGER",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
    },
    {
        "Id": "TABLES_MANAGER",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
    },
    {
        "Id": "METADATA_MANAGER",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
    },
    {
        "Id": "FILE_FACTORY",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
    },
    {
        "Id": "COMMON",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
    },
    {
        "Id": "ADDONS",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
    },
    {
        "Id": "DATA_STRUCTURE",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
    },
    {
        "Id": "COMMUNICATION",
        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
    },
    {
        "Id": "FILE_TRANSFER",
```



```

        "Severity": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT"
    }
]
},
"ControlTablesSettings": {
    "ControlSchema": "",
    "HistoryTimeslotInMinutes": 5,
    "HistoryTableEnabled": false,
    "SuspendedTablesTableEnabled": false,
    "StatusTableEnabled": false,
    "FullLoadExceptionTableEnabled": false
},
"StreamBufferSettings": {
    "StreamBufferCount": 3,
    "StreamBufferSizeInMB": 8,
    "CtrlStreamBufferSizeInMB": 5
},
"ChangeProcessingDdlHandlingPolicy": {
    "HandleSourceTableDropped": true,
    "HandleSourceTableTruncated": true,
    "HandleSourceTableAltered": true
},
"ErrorBehavior": {
    "DataErrorPolicy": "LOG_ERROR",
    "DataTruncationErrorPolicy": "LOG_ERROR",
    "DataErrorEscalationPolicy": "SUSPEND_TABLE",
    "DataErrorEscalationCount": 0,
    "TableErrorPolicy": "SUSPEND_TABLE",
    "TableErrorEscalationPolicy": "STOP_TASK",
    "TableErrorEscalationCount": 0,
    "RecoverableErrorCount": -1,
    "RecoverableErrorInterval": 5,
    "RecoverableErrorThrottling": true,
    "RecoverableErrorThrottlingMax": 1800,
    "RecoverableErrorStopRetryAfterThrottlingMax": true,
    "ApplyErrorDeletePolicy": "IGNORE_RECORD",
    "ApplyErrorInsertPolicy": "LOG_ERROR",
    "ApplyErrorUpdatePolicy": "LOG_ERROR",
    "ApplyErrorEscalationPolicy": "LOG_ERROR",
    "ApplyErrorEscalationCount": 0,
    "ApplyErrorFailOnTruncationDdl": false,
    "FullLoadIgnoreConflicts": true,
    "FailOnTransactionConsistencyBreached": false,
    "FailOnNoTablesCaptured": true
}

```

```
    },
    "ChangeProcessingTuning": {
      "BatchApplyPreserveTransaction": true,
      "BatchApplyTimeoutMin": 1,
      "BatchApplyTimeoutMax": 30,
      "BatchApplyMemoryLimit": 500,
      "BatchSplitSize": 0,
      "MinTransactionSize": 1000,
      "CommitTimeout": 1,
      "MemoryLimitTotal": 1024,
      "MemoryKeepTime": 60,
      "StatementCacheSize": 50
    },
    "PostProcessingRules": null,
    "CharacterSetSettings": null,
    "LoopbackPreventionSettings": null,
    "BeforeImageSettings": null,
    "FailTaskWhenCleanTaskResourceFailed": false
  }
}
```

AWS DMS タスクでのソースデータベースの LOB サポートの設定

ラージバイナリオブジェクト (LOB) をシステム間で移行することは難しい場合があります。AWS DMS には、LOB の列のチューニングに役立つ多くのオプションが用意されています。LOBs と見なされるデータ型とタイミングを確認するには AWS DMS、AWS DMS ドキュメントを参照してください。

データベース間でデータを移行するとき、特に異機種間で移行するときは、LOB の保存方法の見直しが必要になる場合があります。その場合、LOB データを移行する必要はありません。

LOB を含める場合は、他の LOB 設定を決定できます。

- LOB モードにより、LOB の処理方法が決定されます。
 - フル LOB モード – フル LOB モードでは、サイズに関係なく、すべての LOBs をソースからターゲット AWS DMS に移行します。この設定 AWS DMS では、には想定される LOBs の最大サイズに関する情報はありません。したがって、LOB は一度に 1 つずつ移行されます。Full LOB mode は非常に低速になることがあります。
 - [Limited LOB mode] (制限付き LOB モード) - 制限付き LOB モードでは、DMS の最大許容 LOB サイズを設定します。このオプションでは、DMS によってメモリが事前に割り当てられ、LOB データを一括でロードできるようになります。最大許容 LOB サイズを超える LOB は切り捨て

られ、警告がログファイルに発行されます。制限付き LOB モードでは、完全 LOB モードよりも大幅にパフォーマンスが向上します。可能な限り Limited LOB mode を使用することをお勧めします。このパラメータの最大値は 102,400 KB (100 MB) です。

 Note

[Max LOB size (K)](最大 LOB サイズ(K)) オプションを 63 KB より大きい値で使用すると、制限付き LOB モードで実行されるように設定された全ロードのパフォーマンスが低下します。全ロード中、DMS は [Max LOB size (k)](最大 LOB サイズ (k)) 値にコミットレートを掛けてメモリを割り当てて、この積に LOB 列数を乗算します。DMS がそのメモリを事前割り当てできない場合、フルロードタスクのパフォーマンスに悪影響を及ぼす SWAP メモリを消費します。制限付き LOB モードの使用時にパフォーマンスの問題が発生した場合は、許容可能なパフォーマンスレベルに達するまでコミットレートを下げることを検討してください。CDC モード中、DMS は LOB 列の数に制限付き LOB タスク設定で指定された最大 LOB サイズパラメータを乗算し、次にレコードサイズを乗算してメモリを割り当てます。DMS CDC プロセスは、DMS タスクごとにシングルスレッドです。詳細については、[「処理調整設定を変更する」](#)を参照してください。LOB サイズの制限を検証するには、LobMaxSize (K) を ValidationPartialLobSize と同じ値に設定する必要があります。

- [Inline LOB mode](インライン LOB モード) — インライン LOB モードでは、DMS がインラインで転送する最大 LOB サイズを設定します。指定されたサイズより小さい LOB はインラインで転送されます。指定されたサイズよりも大きい LOB は、フル LOB モードを使用してレプリケーションされます。このオプションを選択すると、ほとんどの LOB が小さい場合に、小さい LOB と大規模な LOB 両方のレプリケーションができます。DMS は S3 や Redshift のようなフル LOB モードをサポートしないエンドポイントでは、インライン LOB モードをサポートしていません。

 Note

Oracle では、LOB は可能な限り VARCHAR データ型として扱われます。このアプローチは、AWS DMS がデータベースからそれらを一括で取得することを意味します。これは、他の方法よりも大幅に高速です。Oracle での VARCHAR の最大サイズは 32 K です。そのため、Oracle がソースデータベースである場合は、最大許容 LOB サイズを 32 K 未満に設定するのが最適です。

- 制限付き LOB モードで実行されるようにタスクを設定している場合、[Max LOB size (K) (最大 LOB サイズ (K))] オプションによって AWS DMS の最大許容 LOB サイズが決まります。この値よりも大きい LOB はこの値まで切り捨てられます。
- タスクがフル LOB モードを使用するように設定されている場合、は LOBsして AWS DMS 取得します。[LOB chunk size (K) (LOB チャンクサイズ (K))] オプションにより、各ピースのサイズが決定されます。このオプションを設定するときは、ネットワーク設定の最大許容パケットサイズに特に注意してください。LOB チャンクサイズが最大許容パケットサイズを超えた場合は、切断エラーが表示されることがあります。LobChunkSize の推奨値は 64 キロバイトです。LobChunkSize の値を 64 キロバイト以上に設定すると、タスクが失敗する可能性があります。
- インライン LOB モードで実行するようにタスクを設定している場合、InlineLobMaxSize 設定により、どの LOB DMS がインラインで転送されるかが決まります。

Note

プライマリキーは、変更データキャプチャ (CDC) オペレーション中に LOB 列を含むテーブルに必須です。DMS はこのキーを使用してソーステーブルの LOB 値を検索します。この要件は CDC タスクにのみ適用されます。フルロードタスクは、制限なしにソースからターゲットに直接 LOB 列全体を読み取ってコピーできます。

タスク設定でこれらのオプションを指定する方法の詳細については、「[ターゲットメタデータのタスク設定](#)」をご参照ください。

ソーステーブルの最大 LOB 列長をチェックする SQL コマンド

次の SQL コマンドを使用して最大 LOB 列長を確認し、それに応じて DMS の制限付き LOB 設定を設定して、移行中のデータ切り捨てを回避します。

Oracle

```
SELECT dbms_lob.getlength(<COL_NAME>) as LOB_LENGTH
FROM <TABLE_NAME>
ORDER BY dbms_lob.getlength(<COL_NAME>) DESC
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;

Select ((max(length(<COL_NAME>)))/(1024)) from <TABLE_NAME>
```

SQL Server

```
Select top 10 datalength(<COL_NAME>) as fieldsize from <TABLE_NAME> order by  
datalength(<COL_NAME>) desc;
```

MySQL

```
Select (max(length(<COL_NAME>))/(1024)) as "Size in KB" from <TABLE_NAME>;
```

[PostgreSQL]

```
Select max((octet_length(<COL_NAME>))/(1024.0)) as "Size in KB" from <TABLE_NAME>;
```

Db2 LUW

```
-- Method 1: Using SYSCAT.COLUMNS (converting to KB)  
  
SELECT TABSCHEMA, TABNAME, COLNAME, LENGTH/1024 as LENGTH_KB, TYPENAME FROM  
SYSCAT.COLUMNS WHERE TYPENAME IN ('BLOB', 'CLOB', 'DBCLOB') ORDER BY LENGTH DESC;  
  
-- Method 2: For specific table with KB conversion  
  
SELECT COLNAME, LENGTH/1024 as LENGTH_KB, TYPENAME FROM SYSCAT.COLUMNS WHERE  
TABSCHEMA = 'YOUR_SCHEMA' AND TABNAME = 'YOUR_TABLE' AND TYPENAME IN ('BLOB', 'CLOB',  
'DBCLOB');  
  
-- Method 3: Using SYSIBM.SYSCOLUMNS  
  
SELECT TBCreator, TBNAME, NAME, LENGTH/1024 as LENGTH_KB, COLTYPE FROM  
SYSIBM.SYSCOLUMNS WHERE COLTYPE IN ('BLOB', 'CLOB', 'DBCLOB') ORDER BY LENGTH DESC;  
  
SYBASE :  
  
SELECT c.name as column_name, t.name as data_type, (c.length)/1024 as length_KB FROM  
syscolumns c JOIN systypes t ON c.usertype = t.usertype WHERE object_name(c.id) =  
'YOUR_TABLE_NAME' AND t.name IN ('text', 'image', 'unitext') ORDER BY c.length DESC;
```

複数のタスクの作成

移行シナリオによっては、複数の移行タスクを作成する必要があります。タスクは個別に動作し、同時に実行できます。各タスクには、独自の初期ロード、CDC、およびログ読み取りプロセスがあります。データ操作言語 (DML) を通じて関連付けられたテーブルは、同じタスクの一部である必要があります。

移行のために複数のタスクを作成する理由として、以下の理由が挙げられます。

- タスクのターゲットテーブルが異なるデータベースに存在している (分散していたり、システムを複数のシステムに分割している場合など)。
- フィルタリングを使用して、大きいテーブルの移行を複数のタスクに分割したい。

Note

タスクごとに独自の變更キャプチャおよびログ読み取りプロセスがあるため、タスク間で變更は調整されません。そのため、複数のタスクを使用して移行を実行する場合は、個々のソーストランザクションを完全に単一のタスクに収めていることを確認します。個々のトランザクションが複数のタスクに分散されていない場合は、複数のタスクを使用して移行を実行できます。

を使用した継続的なレプリケーション用のタスクの作成 AWS DMS

ソースデータストアから進行中の變更をキャプチャする AWS DMS タスクを作成できます。データの移行中にこのキャプチャを実行できます。サポートされているターゲットデータストアへの初回 (全ロード) の移行が完了した後で、継続的な變更をキャプチャするタスクを作成することもできます。このプロセスは、継続的なレプリケーションまたは變更データキャプチャ (CDC) と呼ばれます。は、ソースデータストアから進行中の變更をレプリケートするときにこのプロセス AWS DMS を使用します。このプロセスでは、データベースエンジンのネイティブ API を使用してデータベースログへの變更を収集します。

Note

全ロードタスクのみを使用してビューを移行できます。タスクが CDC のみのタスクであるか、完了後に CDC を開始する全ロードタスクである場合、移行にはソースのテーブルのみ

が含まれます。全ロードのみのタスクを使用して、ビューまたはテーブルとビューの組み合わせを移行できます。詳細については、「[JSON を使用するテーブル選択および変換を指定する](#)」を参照してください。

ソースエンジンごとに、この変更ストリームを指定されたユーザーアカウントに開示するための固有の設定要件があります。ほとんどのエンジンでは、キャプチャプロセスでデータ損失を発生させずに意味のある方法で変更データを使用するために、追加の設定が必要です。たとえば、Oracle ではサプリメンタルロギングの追加が必要であり、MySQL では行レベルのバイナリログ (bin ログ) が必要です。

ソースデータベースから進行中の変更を読み取るために、はエンジン固有の API アクション AWS DMS を使用してソースエンジンのトランザクションログから変更を読み込みます。AWS DMS その方法の例を以下に示します。

- Oracle の場合、Oracle LogMiner API またはバイナリリーダー API (bfile API) AWS DMS を使用して継続的な変更を読み取ります。は、システム変更番号 (SCN) に基づいてオンラインまたはアーカイブの REDO ログから継続的な変更を AWS DMS 読み取ります。
- Microsoft SQL Server の場合、は MS-Replication または MS-CDC AWS DMS を使用して、SQL Server トランザクションログに情報を書き込みます。次に、SQL Server の `fn_dblog()` 関数または `fn_dump_dblog()` 関数を使用して、ログシーケンス番号 (LSN) に基づいてトランザクションログの変更を読み取ります。
- MySQL の場合、は行ベースのバイナリログ (バイナリログ) から変更を AWS DMS 読み取り、それらの変更をターゲットに移行します。
- PostgreSQL の場合、は論理レプリケーションスロット AWS DMS を設定し、`test_decoding` プラグインを使用してソースから変更を読み取り、ターゲットに移行します。
- ソースとしての Amazon RDS の場合は、CDC をセットアップするためのバックアップが有効になっていることを確認するようお勧めします。また、変更ログを十分な時間だけ (通常は 24 時間で十分) 保持するようにソースデータベースが設定されていることを確認してください。各エンドポイントの特定の設定については、次を参照してください。
 - Amazon RDS for Oracle: [AWSの マネージド Oracle ソースの設定 AWS DMS](#)
 - Amazon RDS for MySQL and Aurora MySQL: [のソースとしての AWSマネージド MySQL 互換データベースの使用 AWS DMS](#)
 - Amazon RDS for SQL Server: [Cloud SQL Server DB インスタンスでの継続的なレプリケーションのセットアップ](#)

- Amazon RDS for PostgreSQL と Aurora PostgreSQL: PostgreSQL は必要な WAL を自動的に保持します

継続的なレプリケーションタスクには 2 つのタイプがあります。

- 全ロード + CDC: タスクでは、まず既存のデータを移行し、次にソースデータベースへの変更に応じてターゲットデータベースを更新します。
- CDC のみ: タスクでは、ターゲットデータベースにデータが取り込まれた後の継続的変更を移行します。

CDC 開始ポイントからのレプリケーションの実行

複数のポイントから AWS DMS 継続的なレプリケーションタスク (変更データキャプチャのみ) を開始できます。これには以下が含まれます。

- カスタム CDC 開始時刻から – AWS マネジメントコンソール または を使用して AWS CLI、レプリケーションを開始する AWS DMS タイムスタンプを指定できます。AWS DMS はこのカスタム CDC 開始時刻から継続的なレプリケーションタスクを開始します。は、指定されたタイムスタンプ (UTC 単位) を SQL Server の LSN や Oracle の SCN などのネイティブ開始ポイント AWS DMS に変換します。は、エンジン固有の方法 AWS DMS を使用して、ソースエンジンの変更ストリームに基づいて移行タスクを開始する場所を決定します。

Note

StartFromContext 追加の接続属性を必要なタイムスタンプに設定することによってのみ、ソースとして Db2 はカスタマイズされた CDC 開始時間を提供します。

PostgreSQL をソースとする場合、カスタム CDC の開始時刻はサポートされません。これは、PostgreSQL データベースエンジンには、Oracle や SQL Server とは異なり、タイムスタンプを LSN や SCN にマップする方法がないためです。

- [From a CDC native start point](CDC ネイティブのスタートポイントから) - ソースエンジンのトランザクションログのネイティブポイントから開始することもできます。場合によっては、タイムスタンプがトランザクションログ内の複数のネイティブポイントを示す可能性があるため、このアプローチをお勧めします。は、次のソースエンドポイントに対してこの機能 AWS DMS をサポートしています。
 - SQL Server

- [PostgreSQL]
- Oracle
- MySQL
- MariaDB

 Note

次のデータベースエンドポイントは、CDC ネイティブ開始ポイント機能をサポートしていません。

- Amazon Aurora MySQL
- Amazon Aurora PostgreSQL
- Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性)
- Amazon S3
- IBM Db2 for z/OS
- IBM Db2 LUW
- Microsoft Azure SQL データベース
- Microsoft Azure SQL マネージドインスタンス
- MongoDB
- SAP Sybase ASE

タスクが作成されると、は CDC 開始点を AWS DMS マークし、変更することはできません。別の CDC 開始点を使用するには、新しいタスクを作成します。

 Note

CDC (Change Data Capture) の開始点を指定しても、移行前評価は現在の環境の既存のメタデータとパラメータの完全な分析を実行します。これにより、指定された CDC 開始点に関係なく、現在のすべての設定と設定が評価されます。

重要: 特定のタスクに対して過去 7 日以内に評価が実行されていない場合、移行前評価は再開モードと再ロードモードの両方で自動的に実行され、データの完全性と一貫性が確保されます。

技術的な詳細:

- メタデータ分析は引き続き包括的です。
- パラメータ評価は、現在の状態を対象としています。
- CDC 開始点は評価範囲を制限しません。
- システム設定の完全なレビューは維持されます。
- 以下の場合、再開モードと再ロードモードでの自動実行:

最終評価 > 7 日前。

以前の評価レコードが見つかりませんでした。

これにより、指定された CDC ポイントと現在のシステム状態間のデータ整合性を維持しながら、正確な移行計画を立てることができます。

CDC ネイティブのスタートポイントの決定

CDC ネイティブの開始ポイントは、CDC を開始できる時間を定義するデータベースエンジンのログ内のポイントです。例えば、あるバルクデータ ダンプがターゲットに適用されているとします。継続的レプリケーション専用タスクについて、ネイティブのスタートポイントを参照できます。データの不整合を回避するには、レプリケーション専用タスクのスタートポイントを慎重に選択してください。DMS は、選択した CDC スタートポイントの後に開始されたトランザクションをキャプチャします。

以下の例では、サポートされているソースエンジンから CDC ネイティブの開始ポイントを見つける方法を示します。

SQL Server

SQL Server では、ログシーケンス番号 (LSN) は以下の 3 つのパートで構成されています。

- 仮想ログファイル (VLF) シーケンス番号
- ログブロックの開始オフセット
- スロット番号

LSN の例: 00000014:00000061:0001

トランザクションログのバックアップ設定に基づいて SQL Server の移行タスクの開始ポイントを取得するには、SQL Server の `fn_dblog()` 関数または `fn_dump_dblog()` 関数を使用します。

SQL Server で CDC ネイティブ開始点を使用するには、継続的なレプリケーションの対象の任意のテーブルにパブリケーションを作成します。CDC ネイティブ開始点を使用せずに CDC を使用すると、AWS DMS はパブリケーションを自動的に作成します。

[PostgreSQL]

PostgreSQL ソースデータベースには、CDC 復旧チェックポイントを使用できます。進行中のレプリケーションタスクはソースデータベース (親タスク) に対して実行されるため、このチェックポイント値はさまざまな時点で生成されます。チェックポイント全般の詳細については、「[チェックポイントを CDC のスタートポイントとして使用する](#)」をご参照ください。

ネイティブの開始点として使用するチェックポイントを特定するには、データベース `pg_replication_slots` ビューまたは親タスクの概要の詳細を AWS マネジメントコンソール

コンソールで親タスクの概要の詳細を検索するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。

IAM ユーザーとしてサインインしている場合は、AWS DMS にアクセスするための適切なアクセス許可があることを確認します。必要なアクセス権限の詳細については、「[を使用するために必要な IAM アクセス許可 AWS DMS](#)」をご参照ください。

2. ナビゲーションペインで、[データベース移行タスク] を選択します。
3. [データベース移行タスク] ページのリストから親タスクを選択します。これにより、親タスクページが開き、概要の詳細が表示されます。
4. [データキャプチャの変更 (CDC)]、[データキャプチャの変更 (CDC) の開始位置]、および [データキャプチャの変更 (CDC) リカバリチェックポイント] でチェックポイント値を見つけます。

値は、次のようになります。

```
checkpoint:V1#1#000004AF/B00000D0#0#0#*#0#0
```

ここでは、このネイティブ CDC 開始ポイントを指定するために必要な 4AF/B00000D0 コンポーネントです。PostgreSQL ソースのこの開始ポイントでレプリケーションを開始する CDC タスクを作成するときに、DMS API CdcStartPosition パラメータをこの値に設定します。を使用してこの CDC タスク AWS CLI を作成する方法については、「」を参照してください [で AWS 管理された PostgreSQL DB インスタンスで CDC を有効にする AWS DMS](#)。

Oracle

システム変更番号 (SCN) は、Oracle データベースで使われる論理的な内部タイムスタンプです。SCN は、データベース内で発生するイベントを順序付けします。これは、トランザクションの ACID プロパティを満たすために必要です。Oracle データベースでは、ディスクに書き込まれたすべての変更の位置を SCN でマークするため、書き込み済みの変更には復旧アクションが適用されません。また、Oracle では、データセットで REDO が存在しないポイントをマークして復旧を停止できるようにするためにも SCN を使用します。

Oracle データベース内の現在の SCN を取得するには、次のコマンドを実行します。

```
SELECT CURRENT_SCN FROM V$DATABASE
```

SCN またはタイムスタンプを使用して CDC タスクを開始すると、オープントランザクションの結果が失われ、このような結果の移行に失敗します。オープントランザクションとは、タスクの開始位置より前に開始され、タスクの開始位置の後にコミットされたトランザクションを指します。SCN とタイムスタンプを特定して、すべての未決トランザクションを含むポイントで CDC タスクをスタートできます。詳細については、Oracle ドキュメントの「[トランザクション](#)」をご参照ください。バージョン 3.5.1 以降では、SCN またはタイムスタンプを使用してタスクを開始する場合、は openTransactionWindow エンドポイント設定を使用して CDC のみのタスクのオープントランザクション AWS DMS をサポートします。

openTransactionWindow 設定を使用する場合、開いているトランザクションを処理するには、ウィンドウを分単位で指定する必要があります。はキャプチャ位置を AWS DMS シフトし、データキャプチャを開始する新しい位置を見つけます。は、必要な Oracle REDO またはアーカイブされた REDO ログから開いているトランザクションをスキャンするために新しい開始位置 AWS DMS を使用します。

MySQL

MySQL バージョン 5.6.3 がリリースされるまで、MySQL のログシーケンス番号 (LSN) は 4 バイトの符号なし整数でした。MySQL バージョン 5.6.3 で、REDO ログファイルのサイズ上限が 4 GB から 512 GB に引き上げられ、LSN は 8 バイトの符号なし整数になりました。この引き上げは、サイズ情報の保存に追加のバイトが必要になったことが理由です。MySQL 5.6.3 以降で構築された LSN 値を使用するアプリケーションでは、LSN 値を保存して比較するために 32 ビット変数ではなく 64 ビット変数を使用する必要があります。MySQL の LSN の詳細については、「[MySQL のドキュメント](#)」をご参照ください。

MySQL データベース内の現在の LSN を取得するには、以下のコマンドを実行します。

```
mysql> show master status;
```

このクエリから、binlog ファイルの名前、位置、およびその他いくつかの値が返されます。CDC ネイティブの開始ポイントは、binlogs ファイルの名前と位置の組み合わせです (例: mysql-bin-changelog.000024:373)。この例では、mysql-bin-changelog.000024 はバイナリログファイル名で、373 は変更のキャプチャを開始 AWS DMS する必要がある位置です。

チェックポイントを CDC のスタートポイントとして使用する

継続的なレプリケーションタスクは変更を移行し、AWS DMS 固有のチェックポイント情報を随時 AWS DMS キャッシュします。AWS DMS が作成するチェックポイントに含まれている情報に従って、レプリケーションエンジンは変更ストリームの復旧ポイントを確認します。チェックポイントを使用して変更のタイムラインをさかのぼり、失敗した移行タスクを復旧できます。チェックポイントを使用して、別のターゲットに向けて別の継続的なレプリケーションタスクを任意の時点から開始することもできます。

チェックポイント情報は、以下の 3 つの方法で取得できます：

- API オペレーション `DescribeReplicationTasks` を実行して結果を確認します。情報をタスク別にフィルタ処理し、チェックポイントを検索できます。タスクが停止状態または失敗状態のときに最新のチェックポイントを取得できます。タスクを削除すると、この情報は失われます。
- ターゲットインスタンスで `awsdms_txn_state` というメタデータテーブルを表示します。テーブルにクエリを実行してチェックポイント情報を取得できます。メタデータテーブルを作成するには、タスクの作成時に `TaskRecoveryTableEnabled` パラメータを `Yes` に設定します。この設定により AWS DMS はチェックポイント情報をターゲットメタデータテーブルに継続的に書き込みます。タスクを削除すると、この情報は失われます。

次に、メタデータテーブル `checkpoint:V1#34#00000132/0F000E48#0#0#*#0#121` のチェックポイントの例を示します

- ナビゲーションペインで、[Database migration tasks] (データベース移行タスク) を選択し、[Database migration tasks](データベース移行タスク) ページに表示されるリストから親タスクを選択します。親タスクページが開き、概要の詳細が表示されます。[データキャプチャの変更 (CDC)]、[データキャプチャの変更 (CDC) の開始位置]、および [データキャプチャの変更 (CDC) リカバリチェックポイント] でチェックポイント値を見つけます。チェックポイントの値は、次のようになります：

```
checkpoint:V1#1#000004AF/B00000D0#0#0#*#0#0
```

コミット時間ポイントまたはサーバー時間ポイントでのタスクの停止

CDC ネイティブ開始ポイントの導入により、AWS DMS は次の時点でタスクを停止することもできます。

- ソースのコミット時間
- レプリケーションインスタンスのサーバー時間

必要に応じてタスクを変更し、停止する時刻を UTC で設定できます。タスクは、設定したコミット時間またはサーバー時間に基づいて自動的に停止します。または、タスクの作成時に移行タスクを停止する時間があらかじめわかっている場合は、タスクの作成時に停止時間を設定できます。

Note

新しい AWS DMS Serverless レプリケーションを初めて開始するときに、すべてのリソースを初期化するのに最大 40 分かかる場合があります。server_time オプションは、リソースの初期化が完了した後にのみ適用されることに注意します。

ターゲットの再ロードによるタスクの開始

再ロードオプション (DMS API では「reload-target」) を使用して、既存のデータを AWS DMS 移行し、進行中の変更タスクをレプリケートできます。この場合、移行は最初から開始され、各テーブルデータを再ロードし、フルロードおよび CDC 対応タスク設定を使用してデータレプリケーションを続行します。

再ロードオプションでタスク開始を使用するには、次の条件を適用する必要があります。

- タスクを停止する必要があります。
- タスクの移行メソッドは、全ロードまたは CDC による全ロードであることが必要です。

DMS は、テーブルを再ロードする前に TargetTablePrepMode 設定を適用します。TargetTablePrepMode を に設定する場合は DO_NOTHING、まずテーブルを手動で切り捨てる必要があります。

Note

ターゲットの再ロードオプションを使用して DMS タスクを開始すると、移行前評価は現在の環境の既存のメタデータとパラメータの完全な分析を実行します。これにより、実際のタスクステータスに関係なく、現在のすべての設定と設定が評価されます。

Important

特定のタスクに対して過去 7 日以内に評価が実行されていない場合、データの完全性と一貫性を確保するために、移行前評価が自動的に実行されます。

双方向レプリケーションの実行

AWS DMS タスクを使用して、2 つのシステム間で双方向レプリケーションを実行できます。双方向レプリケーションでは、2 つのシステム間で同じテーブル (またはテーブルのセット) のデータを両方向にレプリケートします。

たとえば、データベース A からデータベース B に EMPLOYEE テーブルをコピーし、テーブルの変更内容をデータベース A からデータベース B にレプリケートできます。さらに、EMPLOYEE テーブルの変更内容をデータベース B から A にレプリケートすることもできます。したがって、双方向レプリケーションを実行していることになります。

Note

AWS DMS 双方向レプリケーションは、プライマリノード、競合解決などを含む完全なマルチマスターソリューションではありません。

異なるノード上のデータが動作的に分離されている状況で双方向レプリケーションを使用します。つまり、ノード A で動作しているアプリケーションによって変更されたデータ要素があり、そのノード A がノード B との双方向レプリケーションを実行するとします。ノード A のそのデータ要素は、ノード B で動作するアプリケーションによって変更されることはありません。

AWS DMS は、次のデータベースエンジンで双方向レプリケーションをサポートしています。

- Oracle
- SQL Server
- MySQL
- [PostgreSQL]
- Amazon Aurora MySQL 互換エディション
- Aurora PostgreSQL 互換エディション

双方向レプリケーションタスクの作成

AWS DMS 双方向レプリケーションを有効にするには、両方のデータベース (A と B) のソースエンドポイントとターゲットエンドポイントを設定します。たとえば、データベース A のソースエンドポイント、データベース B のソースエンドポイント、データベース A のターゲットエンドポイント、データベース B のターゲットエンドポイントを設定します。

次に、ソース A からターゲット B にデータを移動するタスクと、ソース B からターゲット A にデータを移動するタスクの 2 つのタスクを作成します。さらに、各タスクでループバック防止が設定されていることを確認します。これにより、両方のタスクのターゲットに同一の変更が適用されて、少なくとも一方のタスクのデータが破損するのを防ぐことができます。詳細については、「[ループバックの防止](#)」を参照してください。

最も簡単な方法として、まずデータベース A とデータベース B の両方に同一のデータセットを作成します。次に CDC 専用タスクを 2 つ作成します。1 つは A から B にデータをレプリケートするタスクで、もう 1 つは B から A にデータをレプリケートするタスクです。

AWS DMS を使用してノード A からノード B 上の新しいデータセット (データベース) をインスタンス化するには、以下を実行します。

1. データベース A から B にデータを移動するには全ロードおよび CDC タスクを使用します。この間、アプリケーションによりデータベース B のデータが変更されないようにしてください。

2. 全ロードが完了した後、アプリケーションがデータベース B のデータを変更できるようになる前に、データベース B の時刻または CDC 開始位置をメモします。手順については、「[CDC 開始ポイントからのレプリケーションの実行](#)」をご参照ください。
3. この開始時刻または CDC 開始位置を使用して、データベース B から A にデータを移動する CDC 専用タスクを作成します。

Note

全ロードと CDC にできる双方向ペアのタスクは 1 つだけです。

ループバックの防止

ループバックの防止を表示するには、タスク T1 AWS DMS でソースデータベース A から変更ログを読み取り、変更をターゲットデータベース B に適用するとします。

次に、2 番目のタスクである T2 がソースデータベース B から変更ログを読み取り、ターゲットデータベース A に適用します。T2 がこれを行う前に、DMS は、ソースデータベース A からターゲットデータベース B に対して行われたのと同じ変更がソースデータベース B に対して行われていないことを確認する必要があります。つまり、DMS は、これらの変更がターゲットデータベース A にエコー (ループ) されないことを確認する必要があります。そうしないと、データベース A のデータが破損する可能性があります。

変更のループバックを防止するには、各双方向レプリケーションタスクに次のタスク設定を追加します。これにより、ループバックデータの破損がどちらの方向でも発生しなくなります。

```
{
  . . .

  "LoopbackPreventionSettings": {
    "EnableLoopbackPrevention": Boolean,
    "SourceSchema": String,
    "TargetSchema": String
  },
  . . .
}
```

LoopbackPreventionSettings タスク設定により、トランザクションが新規であるか、反対方向のレプリケーションタスクからのエコーであるかが決まります。AWS DMS がトランザクションをターゲットデータベースに適用すると、DMS テーブル (awsdms_loopback_prevention) が変更のマークで更新されます。各トランザクションをターゲットに適用する前に、DMS はこの awsdms_loopback_prevention テーブルへの参照を含むトランザクションをすべて無視します。したがって、変更が適用されません。

これらのタスク設定は、双方向ペアの各レプリケーションタスクに含めます。これらの設定により、ループバック防止が有効になります。さらに、各エンドポイントの awsdms_loopback_prevention テーブルを含むタスク内の各ソースおよびターゲットデータベースのスキーマも指定します。

各タスクがそのようなエコーを識別して破棄できるようにするには、EnableLoopbackPrevention を true に設定します。awsdms_loopback_prevention を含むソースでスキーマを指定するには、SourceSchema をソースデータベース内のそのスキーマの名前に設定します。同じテーブルを含むターゲットでスキーマを指定するには、TargetSchema をターゲットデータベース内のそのスキーマの名前に設定します。

次の例では、レプリケーションタスク T1 とその反対方向のレプリケーションタスク T2 の SourceSchema および TargetSchema 設定が、反対方向の設定で指定されています。

タスク T1 の設定は以下のとおりです。

```
{
  . . .

  "LoopbackPreventionSettings": {
    "EnableLoopbackPrevention": true,
    "SourceSchema": "LOOP-DATA",
    "TargetSchema": "loop-data"
  },
  . . .
}
```

反対方向のタスク T2 の設定は以下のとおりです。

```
{
  . . .

  "LoopbackPreventionSettings": {
```

```
"EnableLoopbackPrevention": true,  
"SourceSchema": "loop-data",  
"TargetSchema": "LOOP-DATA"  
},  
  
. . .  
}
```

Note

を使用する場合は AWS CLI、`create-replication-task` または `modify-replication-task` コマンドのみを使用して、双方向レプリケーションタスク `LoopbackPreventionSettings` で を設定します。

双方向レプリケーションの制限

の双方向レプリケーション AWS DMS には、次の制限があります。

- ループバック防止は、データ操作言語 (DML) ステートメントのみを追跡します。AWS DMS は、データ定義言語 (DDL) ループバックの防止をサポートしていません。これを行うには、双方向ペアのいずれかのタスクを、DDL ステートメントが除外されるように設定します。
- ループバック防止を使用するタスクは、一括変更のコミットをサポートしていません。ループバック防止を使用してタスクを設定するには、`BatchApplyEnabled` を `false` に設定します。
- DMS 双方向レプリケーションには、競合の検出や解決は含まれていません。データの不整合を検出するには、両方のタスクでデータ検証を使用します。
- SQL Server ソースエンドポイントで双方向レプリケーションを設定するには、`setUpMsCdcForTables` を `true` に設定する必要があります。

[Modifying a task] (タスクの変更)

タスクの設定、テーブルのマッピング、その他の設定を変更する必要がある場合、タスクを変更できます。また、変更したタスクを実行する前に、移行前評価を有効にして実行することもできます。コンソールでタスクを選択し、[Modify] (変更) を選択して、タスクを変更できます。CLI コマンドまたは API オペレーション [\[ModifyReplicationTask\]](#) (レプリケーションタスク変更) を使用することもできます。。

タスクの変更には、いくつかの制限があります。これには以下が含まれます。

- タスクのソースまたはターゲットエンドポイントは変更できません。
- タスクの移行タイプを変更することはできません。
- 実行されたタスクを変更する場合、タスクのステータスは [Stopped] (停止済み) または [Failed] (失敗) である必要があります。

タスクの移動

ユースケースに次のいずれかの状況が該当する場合は、タスクを別のレプリケーション インスタンスに移動できます。

- 現在、特定のタイプのインスタンスを使用していて、別のインスタンスタイプに切り替える必要があるとします。
- 現在のインスタンスは多くのレプリケーション タスクによって過負荷になり、ロードを複数のインスタンスに分割する必要があるとします。
- インスタンスストレージがいっぱいで、ストレージやコンピューティングのスケーリングの代替手段として、タスクをそのインスタンスからより強力なインスタンスに移動したいと考えています。
- の新しくリリースされた機能を使用したいが AWS DMS、新しいタスクを作成して移行を再開したくない。代わりに、機能をサポートする新しい AWS DMS バージョンでレプリケーションインスタンスを起動し、既存のタスクをそのインスタンスに移動します。

コンソールでタスクを選択し、[Move] (移動) を選択して、タスクを移動できます。CLI コマンドまたは API オペレーション `MoveReplicationTask` を使用してタスクを移動することもできます。移動できるのは、任意のデータベースエンジンがターゲットエンドポイントとして指定されているタスクです。

ターゲット レプリケーション インスタンスに、移動するタスクを保存するのに十分なストレージ領域があることを確認します。それ以外の場合は、タスクを移動する前に、ターゲット レプリケーション インスタンス用のスペースを確保するようにストレージをスケーリングします。

また、ターゲットレプリケーションインスタンスが現在のレプリケーションインスタンスと同じかそれ以上の AWS DMS エンジンバージョンで作成されていることを確認します。

Note

- タスクを、現在常駐する同じレプリケーション インスタンスに移動することはできません。

- タスクが移動している間、タスクの設定は変更できません。
- 実行したタスクのステータスは移動する前に [Stopped] (停止) または [Failed] (失敗)、[Failed-move] (移動失敗)である必要があります。

DMS タスクの移動に関連するタスクのステータスは[Moving] (移動中) と[Failed-move](移動失敗) の 2 つあります。ステータス変更の詳細については、「[タスクのステータス](#)」をご参照ください。

タスクの移動後、移行前評価を有効にして実行し、移動したタスクを実行する前に、ブロックしている問題をチェックできます。

タスク実行中のテーブルの再ロード

タスクを実行中に、ソースのデータを使用して移行先データベースのテーブルを再ロードできます。タスク実行中にエラーが発生した際、またはパーティション操作によるデータの変更が生じた際に、テーブルの再ロードが必要になる場合があります。タスクから最大で 10 までのテーブルを再ロードできます。

テーブルを再ロードしてもタスクは停止しません。

テーブルを再ロードするには、以下の条件を適用する必要があります。

- タスクが実行中であることが必要です。
- タスクの移行メソッドは、全ロードまたは CDC による全ロードであることが必要です。
- テーブルは複製できません。
- AWS DMS は、以前に読み込んだテーブル定義を保持し、再ロードオペレーション中に再作成しません。テーブルが再ロードされる前に、ALTER TABLE ADD COLUMN、または DROP COLUMN などの DDL ステートメントを実行すると、再ロードオペレーションが失敗する可能性があります。

Note

DMS は、テーブルをリロードする前に TargetTablePrepMode 設定を適用します。TargetTablePrepMode を DO_NOTHING に設定した場合は、まずテーブルを手動で切り捨てる必要があります。

AWS マネジメントコンソール

AWS DMS コンソールを使用してテーブルを再ロードするには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。

IAM ユーザーとしてサインインしている場合は、AWS DMSにアクセスするための適切なアクセス許可があることを確認します。必要なアクセス権限の詳細については、「[を使用するために必要な IAM アクセス許可 AWS DMS](#)」をご参照ください。

2. ナビゲーションペインから [Tasks] を選択します。
3. 再ロードするテーブルを含む実行中のタスクを選択します。
4. [テーブル統計] タブを選択します。

The screenshot shows the AWS DMS console interface. At the top, there are buttons: 'Create task', 'Assess', 'Modify', 'Start/Resume', 'Stop', and 'Delete'. Below these is a 'Filter' search bar. A table lists tasks, with one task 'move-data' in 'Running' status. Below the task list, the 'move-data' task is selected, and the 'Table statistics' tab is active. In this tab, there are buttons for 'Revalidate' and 'Reload table data', with the latter being circled in red. Below the buttons is another 'Filter' search bar and a table showing statistics for different tables.

	ID	Status	Source	Target	Type
☒	move-data	Running	from-mysql-sou	to-pgsql-target	Full Load

move-data

Overview Task monitoring **Table statistics** Logs Assessment results

Revalidate **Reload table data**

	Schema	Table	Load State	Inserts	Deletes	Updates	DDLs	Full Load
☒	employees	departments	Table completed	0	0	0	0	9
☐	employees	dept_emp	Table completed	0	0	0	0	331,6
☐	employees	dept_manager	Table completed	0	0	0	0	24

5. 再ロードするテーブルを選択します。タスクがすでに実行されていない場合は、テーブルを再ロードできません。
6. [Reload table data (テーブルデータの再ロード)] を選択します。

AWS DMS がテーブルの再ロードを準備すると、コンソールはテーブルのステータスをテーブルの再ロード中に変更します。

テーブルマッピングを使用して、タスクの設定を指定する

テーブルマッピングは、データソース、ソーススキーマ、データ、そしてタスク実行中に必要なすべての変換を指定するための複数のルールタイプを使用します。テーブルマッピングを使用して、データベースで移行する個々のテーブルや、移行に使用するスキーマを指定できます。

テーブルマッピングを使用する場合、フィルタを使用して、テーブルの列からレプリケートするデータを指定できます。さらに、変換を使用して、選択したスキーマ、テーブル、またはビューをターゲットデータベースに書き込む前に変更できます。

トピック

- [コンソールからテーブル選択および変換を指定する](#)
- [JSON を使用するテーブル選択および変換を指定する](#)
- [選択ルールと選択アクション](#)
- [テーブルマッピングのワイルドカード](#)
- [変換ルールおよび変換アクション](#)
- [変換ルール式を使用した列の内容の定義](#)
- [テーブルとコレクション設定のルールとオペレーション](#)
- [データマスキングを使用して機密情報を非表示にする](#)

Note

MongoDB ソース エンドポイントのテーブルマッピングを使用する場合、フィルタを使用してレプリケーション対象のデータを指定し、`schema_name` の代わりにデータベース名を指定します。デフォルト "%" を使用できます。

コンソールからテーブル選択および変換を指定する

を使用して AWS マネジメントコンソール、テーブルの選択や変換の指定など、テーブルマッピングを実行できます。コンソールで、[Where (場所)] セクションを使用してスキーマ、テーブル、およびアクションを含めるか除外するかを指定できます。[フィルタ] セクションを使用して、レプリケーションタスクに適用する、テーブルの列の名前と条件を指定します。これら 2 つのアクションを合わせて、選択ルールを作成します。

選択ルールを 1 つ以上指定した後に、変換をテーブルマッピングに含めることができます。変換を使用して、スキーマまたはテーブルの名前を変更したり、スキーマまたはテーブルにプレフィックスやサフィックスを追加したり、テーブルの列を削除したりできます。

Note

AWS DMS は、スキーマレベル、テーブルレベル、または列レベルごとに複数の変換ルールをサポートしていません。

次の手順は、**EntertainmentAgencySample** という名前のスキーマ内の **Customers** という名前のテーブルに基づいて、選択ルールを設定する方法を示しています。

テーブルの選択を指定するには、コンソールを使用して、条件と変換でフィルタリングします。

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。

IAM ユーザーとしてサインインしている場合は、AWS DMSにアクセスするための適切なアクセス許可があることを確認します。必要なアクセス権限の詳細については、「[を使用するために必要な IAM アクセス許可 AWS DMS](#)」をご参照ください。

2. [ダッシュボード] ページで、[データベース移行タスク] を選択します。
3. [タスクの作成] を選択します。
4. [タスクの設定] セクションで、[タスク識別子]、[レプリケーションインスタンス]、[ソースデータベースエンドポイント]、[ターゲットデータベースエンドポイント]、[移行タイプ] などのタスク情報を入力します。

DMS > Database migration tasks > Create database migration task

Create database migration task

Task configuration

Task identifier

Replication instance

Source database endpoint

Target database endpoint

Migration type [Info](#)

5. [テーブルマッピング] セクションで、スキーマ名とテーブル名を選択します。スキーマ名またはテーブル名を指定するとき、「%」をワイルドカード値として使用できます。使用できるワイルドカードの詳細については、「[the section called “テーブルマッピングのワイルドカード”](#)」をご参照ください。フィルタを使用して、定義されたデータを含める、除外するかなど、実行するアクションを指定します。

Table mappings

Editing mode [Info](#)

☒ **Wizard**
You can enter only a subset of the available table mappings.

☐ **JSON editor**
You can enter all available table mappings directly in JSON format.

Specify at least one selection rule with an include action. After you do this, you can add one or more transformation rules.

▼ **Selection rules**

Choose the schema and/or tables you want to include with, or exclude from, your migration task. [Info](#)

Add new selection rule

▼ where **schema name** is like 'MySchema' and **table name** is like '%', include

Schema
Enter a schema ▼

Schema name
Use the % character as a wildcard
MySchema

Table name
Use the % character as a wildcard
%

Action
Choose "Include" to migrate your selected objects, or "Exclude" to ignore them during the migration.
Include ▼

6. [Add column filter (列フィルタの追加)] および [条件の追加] リンクを使用して、フィルタ情報を指定します。
 - a. まず、[Add column filter (列フィルタの追加)] を選択して列と条件を指定します。
 - b. [追加] を選択してその他の条件を追加します。

以下の例は、01 から 85 の間に **AgencyIDs** を含む **Customers** テーブルのフィルタを示しています。

Source filters [Info](#) [Add column filter](#)

▼ **Column filter 1** X

Column name
AgencyId


Condition 1
Equal to or between two values ▼

01


85

[Add condition](#)

7. 必要な選択を作成したら [新しい選択ルールの追加] をクリックします。
8. 選択ルールを 1 つ以上作成したら、タスクに変換を追加できます。[add transformation rule (変換ルールの追加)] を選択します。



9. 変換を希望するターゲットを選択し、必要な追加情報を入力します。以下の例は、**Customer** テーブルから **AgencyStatus** 列を削除する変換を示しています。



10. [Add transformation rule] を選択します。
11. [Create task] (タスクの作成) を選択します。

Note

AWS DMS は、スキーマレベル、テーブルレベル、または列レベルごとに複数の変換ルールをサポートしていません。

JSON を使用するテーブル選択および変換を指定する

移行時に適用するテーブルマッピングを指定するには、JSON ファイルを作成します。コンソールを使用して移行タスクを作成する場合は、この JSON ファイルを参照するか、テーブルマッピングボックスに JSON を直接入力できます。CLI または API を使用して移行を実行する

場合、CreateReplicationTask または ModifyReplicationTask API オペレーションの TableMappings パラメータを使用してこのファイルを指定できます。

AWS DMS は、最大 2 MB のサイズのテーブルマッピング JSON ファイルのみを処理できます。DMS タスクを使用する間は、マッピングルールの JSON ファイルサイズを 2 MB の制限以下に維持することをお勧めします。これにより、タスクの作成中または変更中の予期しないエラーを回避できます。マッピングルールファイルが 2 MB の制限を超える場合は、テーブルを複数のタスクに分割してマッピングルールファイルのサイズを低減し、この制限以下となるようにすることをお勧めします。

使用するテーブル、ビュー、スキーマを指定できます。テーブル、ビュー、スキーマの変換を実行し、AWS DMS が個々のテーブルとビューをロードする方法の設定を指定することもできます。これらのオプションのテーブルマッピングルールは、次のルールタイプを使用して作成します。

- selection ルール - ロードするソーステーブル、ビュー、スキーマのタイプと名前を識別します。詳細については、「[選択ルールと選択アクション](#)」を参照してください。
- transformation ルール - ターゲットにロードする前に、ソースの特定のソーステーブルとスキーマに対する特定の変更または追加を指定します。詳細については、「[変換ルールおよび変換アクション](#)」を参照してください。

また、新しい列と既存の列の内容を定義するには、変換ルール内で式を使用できます。詳細については、「[変換ルール式を使用した列の内容の定義](#)」を参照してください。

- table-settings ルール - DMS タスクが個々のテーブルのデータをロードする方法を指定します。詳細については、「[テーブルとコレクション設定のルールとオペレーション](#)」を参照してください。

Note

また、Amazon S3 ターゲットでは、post-processing ルールタイプおよび add-tag ルールアクションを使用して、選択したテーブルとスキーマに S3 オブジェクトにマッピングされたタグ付けを行うことができます。詳細については、「[Amazon S3 オブジェクトのタグ付け](#)」を参照してください。

次のターゲットでは、object-mapping ルールタイプを使用して選択したスキーマおよびテーブルをターゲットに移行する方法と場所を指定できます:

- Amazon DynamoDB - 詳細については、「[DynamoDB にデータを移行するためのオブジェクトマッピングの使用](#)」を参照してください。

- Amazon Kinesis - 詳細については、「[Kinesis データストリームにデータを移行するためのオブジェクトマッピングの使用](#)」を参照してください。
- Apache Kafka - 詳細については、「[データを Kafka トピックに移行するためのオブジェクトマッピングの使用](#)」を参照してください。

選択ルールと選択アクション

テーブルマッピングを使用すると、選択ルールと選択アクションを使用することで、使用するテーブル、ビューやスキーマを指定できます。選択ルールタイプを使用するテーブルマッピングルールの場合、次の値を適用できます。

Warning

これらのルールに機密データを含めないでください。

パラメータ	使用できる値:	説明
rule-type	selection	選択ルール。テーブルマッピングを指定するときは、少なくとも 1 つの選択ルールを定義します。
rule-id	数値。	ルールを識別する一意の数値。コンソールを使用してルールを作成すると、コンソールはこの値を作成します。
rule-name	英数字値。	ルールを特定する一意な名前。コンソールを使用してルールを作成すると、コンソールはこの値を作成します。
rule-action	include, exclude, explicit	ルールによって選択されたオブジェクトを含めたり、除外する値。explicit を指定した場合、明示的に指定したテーブルおよびス

パラメータ	使用できる値:	説明
		キーマに該当する 1 つだけのオブジェクトを選択して含めることができます。

パラメータ	使用できる値:	説明
object-locator	以下のパラメータを使用するオブジェクト。 • schema-name - スキーマの名前。 • table-name - テーブルの名前。 • (オプション) table-type - table view all は、table-name がテーブルまたはビュー、テーブルとビューの両方を参照するかどうかを示します。デフォルトは table です。 AWS DMS は、全ロードタスクでのみビューをロードします。全ロードおよび変更データキャプチャ (CDC) タスクのみがある場合は、ビューをロードするように少なくとも 1 つの全ロード専用タスクを設定します。 フルロードの場合でも、すべてのターゲットエンドポイントがレプリケーションのソースとしてビューを受け入れるわけではない (例: Amazon OpenSearch Service)。ターゲット エンドポイントの制限を確認します。  Warning DMS 選択ルールでは、大文字と小文字が区別されます。ただし、選択結果はソースエンドポイントデータベースの	ルールが適用されるスキーマ、テーブルまたはビューごとの名前。ルールにテーブルのみを含めるか、ビューのみを含めるか、テーブルとビューの両方を含めるかを指定することもできます。rule-action が include あるいは exclude の場合、schema-name および table-name パラメータの一部あるいはすべての値に「%」パーセント記号をワイルドカードとして使用できます。使用できるワイルドカードの詳細については、「the section called “テーブルマッピングのワイルドカード”」をご参照ください。したがって、これらの項目には以下を対応させることができます。 • 単一のスキーマ内の単一のテーブルまたはビューまたはコレクション • 一部またはすべてのスキーマの単一のテーブルまたはビューまたはコレクション • 単一のスキーマの一部またはすべてのテーブルとビュー、または単一のデータベースのコレクション • 一部またはすべてのスキーマの一部またはすべてのテーブルとビュー、または、一部またはすべてのデータベースのコレクション rule-action が explicit の場合、1 つのテーブル、ビューとその

パラメータ	使用できる値:	説明
	設定にも依存します。ソースエンドポイントで大文字と小文字が区別されないように設定されている場合、オブジェクトロケータの値は、大文字と小文字のどちらでも構いません。大文字と小文字を区別しないエンドポイントの DMS 選択ルールで、正しいオブジェクト識別子を使用されていることを確認します。	スキーマ (ワイルドカードなし) の正確な名前のみを指定できます。 ビューでサポートされているソースは次のとおりです。 • Oracle • Microsoft SQL Server • [PostgreSQL] • IBM Db2 LUW • IBM Db2 z/OS • SAP Adaptive Server Enterprise (ASE) • MySQL • AURORA MySQL • MariaDB  Note AWS DMS はソースビューをターゲットビューにロードしません。ソースビューは、ソースのビューと同じ名前のターゲット上の同等のテーブルにロードされます。 コレクションを含むデータベースでサポートされているソースは次のとおりです： • MongoDB • Amazon DocumentDB

パラメータ	使用できる値:	説明
load-order	正の整数。最大値は 2,147,483,647 です。	テーブルとビューを読み込むための優先度。値が大きいテーブルとビューが最初に読み込まれます。
filters	オブジェクトの配列。	ソースをフィルタリングする 1 つ以上のオブジェクト。ソースの単一の列でフィルタリングするオブジェクトパラメータを指定します。複数の列をフィルタリングする複数のオブジェクトを指定します。詳細については、「 ソースフィルタの使用 」を参照してください。

Exampleスキーマ内のすべてのテーブルの移行

以下の例では、ソース内の Test という名前のスキーマからすべてのテーブルをターゲットエンドポイントに移行します。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    }
  ]
}
```

Exampleスキーマの一部のテーブルの移行

以下の例では、ソース内の Test という名前のスキーマから、先頭が DMS のテーブルを除くすべてのテーブルをターゲットエンドポイントに移行します。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "2",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "DMS%"
      },
      "rule-action": "exclude"
    }
  ]
}
```

Example 単一のスキーマで指定した単一のテーブルの移行

以下の例では、ソース内の NewCust スキーマから Customer テーブルをターゲットエンドポイントに移行します。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "NewCust",
        "table-name": "Customer"
      },
      "rule-action": "explicit"
    }
  ]
}
```

```
}
```

Note

複数の選択ルールを指定することで、複数のテーブルとスキーマを明示的に選択できます。

Example設定順でテーブルを移行

テーブルとビューはロード順序の値に従って移行され、値が大きいほど移行シーケンスで優先度が高くなります。次の例では、loadfirst (優先度値 2) と、loadsecond (優先度値 1) の 2 つのテーブルを移行します。移行タスクは、まず loadfirst テーブルを処理してから loadsecond テーブルに進みます。この優先順位付け機構により、移行プロセス中にデータベースオブジェクト間の依存関係が確実に尊重されます。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "loadsecond"
      },
      "rule-action": "include",
      "load-order": "1"
    },
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "2",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "loadfirst"
      },
      "rule-action": "include",
      "load-order": "2"
    }
  ]
}
```

Note

load-order はテーブルの初期化で適用されます。MaxFullLoadSubTasks が 1 より大きい場合、後続のテーブルのロードは前回のテーブルのロードが完了するまで待機することはありません。

Exampleスキーマの一部のビューの移行

以下の例では、ソースの Test という名前のスキーマからターゲット内の同等のテーブルに、一部のビューを移行します。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "2",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "view_DMS%",
        "table-type": "view"
      },
      "rule-action": "include"
    }
  ]
}
```

Exampleスキーマ内のすべてのテーブルとビューの移行

以下の例では、ソースの report という名前のスキーマからターゲット内の同等のテーブルに、すべてのテーブルとビューを移行します。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "3",
      "rule-name": "3",
      "object-locator": {
        "schema-name": "report",
        "table-name": "%",

```

```
        "table-type": "all"
      },
      "rule-action": "include"
    }
  ]
}
```

テーブルマッピングのワイルドカード

このセクションでは、テーブル マッピングのスキーマおよびテーブル名を指定するときに使用できるワイルドカードについて説明します。

ワイルドカード	マッチ
%	Zero or more characters
_	A single character
[_]	A literal underscore character
[ab]	A set of characters. For example, [ab] matches either 'a' or 'b'.
[a-d]	A range of characters. For example,[a-d] matches either 'a', 'b', 'c', or 'd'.

ソースエンドポイントとターゲットエンドポイントが Oracle の場合、追加の接続属性 `escapeCharacter` を使用してエスケープ文字を指定できます。エスケープ文字を使用すると、指定したワイルドカード文字をワイルドカードではないかのように式で使用できます。例えば、このサンプルコードのように、「#」 `escapeCharacter=#` を使用してワイルドカード文字を式内で通常の文字のように使用できます。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "542485267",
```

```
        "rule-name": "542485267",
        "object-locator": { "schema-name": "R00T", "table-name": "TEST#_T%" },
        "rule-action": "include",
        "filters": []
    }
]
```

ここで、「#」エスケープ文字を使用すると、「_」ワイルドカード文字が通常の文字として機能します。はR00T、という名前のスキーマ内のテーブル AWS DMS を選択します。各テーブルの名前のTEST_Tプレフィックスは です。

変換ルールおよび変換アクション

選択したスキーマ、テーブルまたはビューに適用する変換を指定するには、変換アクションを使用します。変換ルールはオプションです。

制限事項

- 同じオブジェクト (スキーマ、テーブル、列、テーブルとテーブルスペース、またはインデックスとテーブルスペース) に対して複数の変換ルールアクションを適用することはできません。各変換アクションが異なるオブジェクトに対して適用される限り、複数の変換ルールアクションを任意のレベルに適用できます。ただし、同じ列に対して ADD-COLUMN または CHANGE-DATA-TYPE のような別の変換を実行できるデータマスキング変換ルールを使用する場合、この制限は適用されません。
- 変換ルールのテーブル名と列名では大文字と小文字が区別されます。例えば、Oracle データベースまたは Db2 データベースのテーブル名と列名は大文字で指定する必要があります。
- 右から左へ記述する言語の列名の変換はサポートされていません。
- 変換は、名前に特殊文字 (#、\、/、-など) を含む列では実行できません。
- BLOB データ型 や CLOB データ型にマップされた列に対してサポートされている変換は、ターゲットでの列の削除のみです。
- AWS DMS では、2 つのソーステーブルを 1 つのターゲットテーブルにレプリケートすることはできません。は、AWS DMS レプリケーションタスクの変換ルールに従って、テーブル間、および列間でレコードをレプリケートします。重複を避けるため、オブジェクト名は一意である必要があります。

例えば、ソーステーブルに ID という名前の列があり、対応するターゲットテーブルには id という既存の列があるとします。ルールで ADD-COLUMN ステートメントを使用して id という新しい

列を追加し、SQLite ステートメントを使用してその列にカスタム値を設定すると、id という名前の重複したあいまいなオブジェクトが作成されます。これはサポートされません。

- 変換ルールを作成する場合、column-name を % に設定するときなど、選択ルールが複数の列を指定する場合にのみ、data-type パラメータを使用することをお勧めします。単一の列を選択するために data-type を使用することはお勧めしません。
- AWS DMS は、ソースオブジェクトとターゲットオブジェクト (テーブル) が同じデータベース/スキーマにある変換ルールをサポートしていません。変換ルールでソースとターゲットの両方と同じテーブルを使用すると、テーブルデータへの意図しない変更、テーブル構造の変更、テーブルの削除など、有害になりうる予想外の結果をもたらす可能性があります。

値

変換ルールタイプを使用するテーブルマッピングルールの場合、次の値を適用できます。

パラメータ	使用できる値:	説明
rule-type	transformation	選択ルールにより指定された各オブジェクトにルールを適用する値。特に明記されていない限り、transformation を使用します。
rule-id	数値。	ルールを識別する一意の数値。同じオブジェクト (スキーマ、テーブル、列、テーブル間スペース、インデックステーブルスペース) に複数の変換ルールを指定すると、は変換ルールに下位の rule-id AWS DMS を適用します。
rule-name	英数字値。	ルールを特定する一意な名前。
object-locator	以下のパラメータを使用するオブジェクト。 schema-name – スキーマの名前。MongoDB と Amazon	ルールが適用される各スキーマ、テーブルまたはビュー、テーブルのテーブルスペース、インデックスのテーブルスペース、および列の名前。data-type を除く各 object-

パラメータ	使用できる値:	説明
	DocumentDB エンドポイントの場合、これはコレクションの集合を保持するデータベースの名前です。 • <code>table-name</code> - テーブルまたはビューまたはコレクションの名前。 • <code>table-tablespace-name</code> - 既存のテーブルのテーブルスペース名。 • <code>index-tablespace-name</code> - 既存のインデックスのテーブルスペース名。 • <code>column-name</code> - 既存の列の名前。 • <code>data-type</code> - 既存の列データ型の名前。	<code>locator</code> パラメータの値のすべてあるいは一部で、「%」パーセント記号をワイルドカードとして使用できます。したがって、これらの項目には以下を対応させることができます。 • 単一のスキーマ内の単一のテーブルまたはビュー • 一部またはすべてのスキーマの単一のテーブルまたはビュー • 単一のスキーマの一部またはすべてのテーブルとビュー • 一部またはすべてのスキーマの一部またはすべてのテーブルとビュー • 指定したテーブル、ビュー、スキーマ内の 1 つ以上の列。 • <code>column-name</code> を % に設定するときなど、選択ルールが複数の列を指定する場合にのみ、<code>data-type</code> パラメータを使用することをお勧めします。単一の列にこのパラメータを使用することはお勧めしません。 また、<code>table-tablespace-name</code> あるいは <code>index-tablespace-name</code> パラメータは、Oracle ソースのエンドポイントと一致させるためのみに使用できます。<code>table-tablespace-name</code> または <code>index-tablespace-name</code> を単一のルールで指定できます

パラメータ	使用できる値:	説明
		が、両方を指定することはできません。したがって、以下の項目のいずれかを一致させることができます。 • 1 つ、一部、あるいはすべてのテーブルのテーブルスペース • 1 つ、一部、あるいはすべてのインデックスのテーブルスペース

パラメータ	使用できる値:	説明
rule-action	add-column , include-column , remove-column rename convert-lowercase , convert- uppercase add-prefix , remove-prefix , replace-prefix add-suffix , remove-suffix , replace-suffix define-primary-key change-data-type add-before-image-columns data-masking-digits-mask data-masking-digits- randomize data-masking-hash-mask	オブジェクトに適用する変換。すべて変換ルールアクションでは、大文字と小文字が区別されます。 rule-action パラメータの add-column 値は、テーブルに列を追加します。ただし、同じテーブルの既存の列と同じ名前の新しい列を追加することはできません。 data-type パラメータおよび expression パラメータとともに使用すると、add-column は新しい列データの値を指定します。 rule-action の change-data-type の値は、column ルールターゲットに対してのみ使用できます。 include-column パラメータの rule-action の値により、テーブルのモードを[drop all columns by default](デフォルトですべての列を削除する)と[include the columns specified](指定した列を含める)に変更します。複数の列は、include-column ルールを複数回呼び出してターゲットに含まれます。 ルールのスキーマ名またはテーブル名にワイルドカード (%) が含まれている場合は define-primary-key は使用できない。 既存のタスクの場合、remove-column 、 rename、add-prefix な

パラメータ	使用できる値:	説明
		どのターゲットテーブルスキーマを変更する変換ルールアクションは、タスクを再開するまで有効になりません。変換ルールを追加した後でタスクを再開すると、変更した列で列データが欠落するなど、予期しない動作が発生する可能性があります。変換ルールが正しく動作するには、タスクを再起動する必要があります。 data-masking-digits-mask、data-masking-digits-randomize、data-masking-hash-mask は、ターゲットにロードするときにテーブルの 1 つ以上の列に含まれる機密情報をマスクするためのものです。これらの変換は、列ルールターゲットでのみ使用できます。詳細については、「データマスキングを使用して機密情報を非表示にする」を参照してください。
rule-target	schema, table, column, table-tablespace , index-tablespace	変換するオブジェクトのタイプ。 table-tablespace および index-tablespace の値は、Oracle ターゲットエンドポイントでのみ使用できます。 object-locator : table-tablespace-name または index-tablespace-name 名の一部として指定するパラメータの値を指定してください。

パラメータ	使用できる値:	説明
value	ターゲットタイプの名前付けルールに従った英数字値。	入力が必要なアクションの新しい値 (rename など)。
old-value	ターゲットタイプの名前付けルールに従った英数字値。	置き換えが必要なアクションの古い値 (replace-prefix など)。

パラメータ	使用できる値:	説明
data-type	type-rule-action が add-column である場合に使用するデータ型、または rule-action が change-data-type である場合は置換データ型。 または、rule-action が change-data-type、column-name の値が "%", かつ既存のデータ型を識別するための追加の data-type パラメータが object-locator に含まれる場合の置換データ型の名前。 AWS DMS は、次の DMS データ型の列データ型変換をサポートしています。"bytes", "date", "time", "datetime", "int1", "int2", "int4", "int8", "numeric", "real4", "real8", "string", "uint1", "uint2", "uint4", "uint8", "wstring", "blob", "nclob", "clob", "boolean", "set", "list", "map", "tuple"  Note AWS DMS は、サポートされている形式で、あるタイプから別の ONLY への変換を適用できます。例: DATE は YYYY:MM:DD/YYYY-MM-DD. で表す必要	次は、置換する既存のデータ型を指定する data-type パラメータの例です。 <pre data-bbox="992 415 1438 1717"> { "rules": [{ "rule-type": "selection", "rule-id": "1", "rule-name": "1", "object-locator": { "schema-name": "%", "table-name": "%" }, "rule-action": "include" }, { "rule-type": "transformation", "rule-id": "2", "rule-name": "2", "rule-target": "column", "object-locator": { "schema-name": "test", "table-name": "table_t" }, "column-name": "col10", "rule-action": "change-data-type", "data-type": { "type": "string", "length": "4092", "scale": "" } }] } </pre>

パラメータ	使用できる値:	説明
	があります。DATETIME は YYYY:MM:DD HH:MM:SS/ YYYY-MM-DD HH:MM:SS で表す必要があります。 TIME は HH:MM:SS で表 す必要があります。 precision - 追加された列または 置換データ型に精度がある場合は、 精度を指定する整数値。 scale - 追加された列または置換 データ型に位取り、整数の値、また は日時の値がある場合、位取りを指 定する整数値 length - 新しい列データの長さ (add-column と共に使用する場合)	ここでは、table_t テーブルの col10 列が string データ型に変更 されます。

パラメータ	使用できる値:	説明
expression	SQLite 構文に続く英数字の値。	rule-action を rename-schema に設定して使用すると、expression パラメータは新しいスキーマを指定します。rule-action を rename-table に設定して使用すると、expression は新しいテーブルを指定します。rule-action を rename-column に設定して使用すると、expression は新しい列の値を指定します。 rule-action を add-column に設定して使用すると、expression は新しい列を構成するデータを指定します。 このパラメータでは式のみがサポートされていることに注意する。演算子とコマンドはサポートされない。 変換ルールに式を使用する方法の詳細については、「変換ルール式を使用した列の内容の定義」をご参照ください。 SQLite 式の詳細については、「SQLite 関数を使用して式を構築する」を参照。

パラメータ	使用できる値:	説明
primary-key-def	以下のパラメータを使用するオブジェクト。 • name - テーブルまたはビューの新しいプライマリ キーまたは一意のインデックスの名前。 • (オプション) origin - 定義する一意のキーのタイプ: primary-key (デフォルト) または unique-index 。 • columns - プライマリ キーあるいは一意のインデックスに表示される順番の列の名前をリストした文字列の配列。	このパラメータでは、変換されたテーブルまたはビューの一意のキーの名前、タイプ、内容を定義できます。rule-action が define-primary-key に設定され、rule-target が table に設定されている場合にこの処理を行います。デフォルトでは、一意のキーはプライマリキーとして定義されます。

パラメータ	使用できる値:	説明
before-image-def	以下のパラメータを使用するオブジェクト。 - column-prefix - 列名の前に付加される値。デフォルト値は BI_ です。 - column-suffix - 列名に付加される値。デフォルトは空です。 - column-filter - pk-only (デフォルト)、non-lob (オプション)、all (オプション) のいずれかの値が必要です。	このパラメータは、前イメージ列を識別するための命名規則を定義し、ターゲット上に作成された前イメージ列を持つことができるソース列を識別するためのフィルターを指定します。rule-action が add-before-image-columns に設定され、rule-target が column に設定されている場合に、このパラメータを指定できます。 column-prefix と column-suffix の両方を空の文字列に設定しないでください。 [column-filter] では以下を選択します。 - pk-only - テーブルのプライマリキーの一部である列のみを追加します。 - non-lob - LOB タイプではない列のみを追加します。 - all - 前イメージの値を持つ任意の列を追加します。  Note before-image-def パラメータは、CLOB や BLOB などのラージバイナリオブジェクト (LOB) データ型をサポートしていません。データ型が LOB に設定されてい

パラメータ	使用できる値:	説明
		る場合、テーブルに void 列が作成されます。 AWS DMS ターゲットエンドポイントの前イメージのサポートの詳細については、以下をご参照ください: • 前イメージを使用した Kinesis データストリームの CDC 行の元の値のターゲットとしての表示 • ターゲットとして Apache Kafka の CDC 行の元の値を表示するために前イメージを使用

例

Exampleスキーマの名前変更

以下の例では、スキーマの名前をソースでの Test からターゲットでの Test1 に変更します。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "transformation",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "2",
```

```
        "rule-action": "rename",
        "rule-target": "schema",
        "object-locator": {
            "schema-name": "Test"
        },
        "value": "Test1"
    }
]
```

Example テーブル名の変更

以下の例では、テーブルの名前をソースでの Actor からターゲットでの Actor1 に変更します。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "transformation",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "2",
      "rule-action": "rename",
      "rule-target": "table",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "Actor"
      },
      "value": "Actor1"
    }
  ]
}
```

Example 列名の変更

以下の例では、テーブル Actor の列の名前をソースでの first_name からターゲットでの fname に変更します。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "test",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "transformation",
      "rule-id": "4",
      "rule-name": "4",
      "rule-action": "rename",
      "rule-target": "column",
      "object-locator": {
        "schema-name": "test",
        "table-name": "Actor",
        "column-name": "first_name"
      },
      "value": "fname"
    }
  ]
}
```

Example Oracle テーブルのテーブルスペースの名前変更

次の例では、Oracle ソースの Actor という名前のテーブルの SetSpace という名前のテーブルのテーブルスペースを、Oracle のターゲットエンドポイントで SceneTblSpace に名前変更します。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
```

```

        "rule-name": "1",
        "object-locator": {
            "schema-name": "Play",
            "table-name": "%"
        },
        "rule-action": "include"
    },
    {
        "rule-type": "transformation",
        "rule-id": "2",
        "rule-name": "2",
        "rule-action": "rename",
        "rule-target": "table-tablespace",
        "object-locator": {
            "schema-name": "Play",
            "table-name": "Actor",
            "table-tablespace-name": "SetSpace"
        },
        "value": "SceneTblSpace"
    }
]
}

```

Example Oracle インデックスのテーブルスペースの名前変更

以下の例では、Oracle ソースの Actor という名前のテーブルの SetISpace という名前のインデックスのテーブルスペースを、Oracle のターゲットエンドポイントで SceneIdxSpace に名前変更します。

```

{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Play",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "transformation",

```

```
        "rule-id": "2",
        "rule-name": "2",
        "rule-action": "rename",
        "rule-target": "table-tablespace",
        "object-locator": {
            "schema-name": "Play",
            "table-name": "Actor",
            "table-tablespace-name": "SetISpace"
        },
        "value": "SceneIdxSpace"
    }
]
}
```

Example列の追加

次の例では、スキーマ test のテーブル Actor に datetime 列を追加します。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "test",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "transformation",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "2",
      "rule-action": "add-column",
      "rule-target": "column",
      "object-locator": {
        "schema-name": "test",
        "table-name": "actor"
      },
      "value": "last_updated",
      "data-type": {
        "type": "datetime",
        "precision": 6
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  }
]
}

```

Example列の削除

以下の例では、ソース内の Actor という名前のテーブルを変換し、先頭文字が col のすべての列をターゲットから削除します。

```

{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "test",
      "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include"
  }, {
    "rule-type": "transformation",
    "rule-id": "2",
    "rule-name": "2",
    "rule-action": "remove-column",
    "rule-target": "column",
    "object-locator": {
      "schema-name": "test",
      "table-name": "Actor",
      "column-name": "col%"
    }
  }
]}
}

```

Example[Convert to lowercase] (小文字に変換)

以下の例では、テーブルの名前をソースでの ACTOR からターゲットでの actor に変換します。

```

{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",

```

```
"object-locator": {
  "schema-name": "test",
  "table-name": "%"
},
"rule-action": "include"
}, {
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "2",
  "rule-name": "2",
  "rule-action": "convert-lowercase",
  "rule-target": "table",
  "object-locator": {
    "schema-name": "test",
    "table-name": "ACTOR"
  }
}]
}
```

Example大文字への変換

次の例では、すべてのテーブルおよびすべてのスキーマ内のすべての列を、ソースでの小文字からターゲットでの大文字に変換します。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "test",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "transformation",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "2",
      "rule-action": "convert-uppercase",
      "rule-target": "column",
      "object-locator": {
        "schema-name": "%",

```



```

        "table-name": "%",
        "column-name": "%"
      }
    ]
  }

```

Exampleプレフィックスの追加

以下の例では、ソース内のすべてのテーブルを変換し、ターゲットではそれらのテーブルにプレフィックス DMS_ を追加します。

```

{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "test",
      "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include"
  }, {
    "rule-type": "transformation",
    "rule-id": "2",
    "rule-name": "2",
    "rule-action": "add-prefix",
    "rule-target": "table",
    "object-locator": {
      "schema-name": "test",
      "table-name": "%"
    },
    "value": "DMS_"
  }]
}

```

Exampleプレフィックスの置き換え

以下の例では、ソースでプレフィックス Pre_ を含むすべての列を変換し、ターゲットではプレフィックスを NewPre_ に置き換えます。

```

{

```

```

    "rules": [
      {
        "rule-type": "selection",
        "rule-id": "1",
        "rule-name": "1",
        "object-locator": {
          "schema-name": "test",
          "table-name": "%"
        },
        "rule-action": "include"
      },
      {
        "rule-type": "transformation",
        "rule-id": "2",
        "rule-name": "2",
        "rule-action": "replace-prefix",
        "rule-target": "column",
        "object-locator": {
          "schema-name": "%",
          "table-name": "%",
          "column-name": "%"
        },
        "value": "NewPre_",
        "old-value": "Pre_"
      }
    ]
  }

```

Example サフィックスの削除

以下の例では、ソース内のすべてのテーブルを変換し、ターゲットではそれらのテーブルからサフィックス `_DMS` を削除します。

```

{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "test",
      "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include"
  },

```

```
}, {
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "2",
  "rule-name": "2",
  "rule-action": "remove-suffix",
  "rule-target": "table",
  "object-locator": {
    "schema-name": "test",
    "table-name": "%"
  },
  "value": "_DMS"
}]
}
```

Exampleプライマリキーの定義

次の例では、ターゲットエンドポイントに移行した ITEM テーブルの 3 つの列の ITEM-primary-key という名前のプライマリキーを定義します。

```
{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "inventory",
      "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include"
  }, {
    "rule-type": "transformation",
    "rule-id": "2",
    "rule-name": "2",
    "rule-action": "define-primary-key",
    "rule-target": "table",
    "object-locator": {
      "schema-name": "inventory",
      "table-name": "ITEM"
    },
    "primary-key-def": {
      "name": "ITEM-primary-key",
      "columns": [
        "ITEM-NAME",
```

```
        "BOM-MODEL-NUM",
        "BOM-PART-NUM"
    ]
    }
  }
}
```

Example一意のインデックスの定義

次の例では、ターゲットエンドポイントに移行した ITEM テーブルの 3 つの列の ITEM-unique-idx という名前の一意のインデックスを定義します。

```
{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "inventory",
      "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include"
  }, {
    "rule-type": "transformation",
    "rule-id": "2",
    "rule-name": "2",
    "rule-action": "define-primary-key",
    "rule-target": "table",
    "object-locator": {
      "schema-name": "inventory",
      "table-name": "ITEM"
    },
    "primary-key-def": {
      "name": "ITEM-unique-idx",
      "origin": "unique-index",
      "columns": [
        "ITEM-NAME",
        "BOM-MODEL-NUM",
        "BOM-PART-NUM"
      ]
    }
  }
]
```

Exampleターゲット列のデータ型の変更

次の例では、SALE_AMOUNT という名前のターゲット列のデータ型を既存のデータ型から int8 に変更します。

```
{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "1",
  "rule-name": "RuleName 1",
  "rule-action": "change-data-type",
  "rule-target": "column",
  "object-locator": {
    "schema-name": "dbo",
    "table-name": "dms",
    "column-name": "SALE_AMOUNT"
  },
  "data-type": {
    "type": "int8"
  }
}
```

Example前イメージ列の追加

emp_no という名前のソース列の場合、次の例の変換ルールによって、ターゲットに BI_emp_no という名前の新しい列が追加されます。

```
{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "%",
      "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include"
  },
  {
    "rule-type": "transformation",
    "rule-id": "2",
    "rule-name": "2",
    "rule-target": "column",
    "object-locator": {
```

```
{
  "schema-name": "%",
  "table-name": "employees"
},
"rule-action": "add-before-image-columns",
"before-image-def": {
  "column-prefix": "BI_",
  "column-suffix": "",
  "column-filter": "pk-only"
}
}
```

ここでは、次のステートメントは、対応する行の BI_emp_no 列に 1 を代入します。

```
UPDATE employees SET emp_no = 3 WHERE BI_emp_no = 1;
```

サポートされている AWS DMS ターゲットに CDC 更新を書き込む場合、BI_emp_no 列では、どの行が emp_no 列の値を更新したかを判断できます。

変換ルール式を使用した列の内容の定義

新しい列と既存の列の内容を定義するには、変換ルール内で式を使用します。たとえば、式を使用すると、列を追加したり、ソーステーブルヘッダーをターゲットにレプリケートしたりできます。また、式を使用して、ターゲットテーブルのレコードに、ソースで挿入済み、更新済み、または削除済みというフラグを付けることもできます。

トピック

- [式を使用した列の追加](#)
- [式を使用したターゲットレコードのフラグ付け](#)
- [式を使用したソーステーブルヘッダーのレプリケート](#)
- [SQLite 関数を使用して式を構築する](#)
- [式を使用したターゲット テーブルへのメタデータ追加](#)

式を使用した列の追加

変換ルールの式を使用してテーブルに列を追加するには、add-column ルールアクションと column ルールターゲットを使用します。

次の使用例は、ITEM テーブルに新しい列を追加します。新しい列名が FULL_NAME に設定されます。データ型は string、長さは 50 文字です。式は、2 つの既存の列の値 FIRST_NAME および LAST_NAME を連結して FULL_NAME を評価します。schema-name および table-name、式パラメータは、ソース データベーステーブル内のオブジェクトを参照します。Value と data-type ブロックは、ターゲット データベーステーブル内のオブジェクトを参照します。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "transformation",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "2",
      "rule-action": "add-column",
      "rule-target": "column",
      "object-locator": {
        "schema-name": "Test",
        "table-name": "ITEM"
      },
      "value": "FULL_NAME",
      "expression": "$FIRST_NAME||'_'||$LAST_NAME",
      "data-type": {
        "type": "string",
        "length": 50
      }
    }
  ]
}
```

式を使用したターゲットレコードのフラグ付け

ターゲットテーブルのレコードにソーステーブルで挿入済み、更新済み、または削除済みというフラグを付けるには、変換ルールで式を使用します。式は、operation_indicator 関数を使用してレ

コードにフラグを付けます。ソースから削除されたレコードは、ターゲットから削除されません。代わりに、ターゲットレコードには、ソースから削除されたことを示すユーザー指定の値でフラグが付けられます。

 Note

`operation_indicator` 関数は、ソースデータベースとターゲットデータベースの両方にプライマリキーがあるテーブルでのみ機能します。

たとえば、次の変換ルールは、まずターゲットテーブルに新しい `Operation` 列を追加します。次に、ソーステーブルからレコードが削除されるたびに、値 `D` で列を更新します。

```
{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "2",
  "rule-name": "2",
  "rule-target": "column",
  "object-locator": {
    "schema-name": "%",
    "table-name": "%"
  },
  "rule-action": "add-column",
  "value": "Operation",
  "expression": "operation_indicator('D', 'U', 'I')",
  "data-type": {
    "type": "string",
    "length": 50
  }
}
```

式を使用したソーステーブルヘッダーのレプリケート

デフォルトでは、ソーステーブルのヘッダーはターゲットにレプリケートされません。レプリケートするヘッダーを指定するには、テーブルの列ヘッダーを含む式を含む変換ルールを使用します。

式では、次の列ヘッダーを使用できます。

ヘッダー	継続的なレプリケーションの値	全ロードの値	データ型
AR_H_STREAM_POSITION	ソースからのストリーム位置の値。この値は、ソースエンドポイントに応じて、システム変更番号 (SCN) またはログシーケンス番号 (LSN) になります。	空の文字列。	STRING
AR_H_TIMESTAMP	変更の時刻を示すタイムスタンプ。	現在のデータがターゲットに到着した時刻を示すタイムスタンプ。	DATETIME (スケール=7)
AR_H_COMMIT_TIMESTAMP	コミットの時刻を示すタイムスタンプ。	現在の時刻を示すタイムスタンプ。	DATETIME (スケール=7)
AR_H_OPERATION	INSERT、UPDATE、または DELETE	INSERT	STRING
AR_H_USER	変更を行ったユーザーについて、ソースから提供されるユーザー名、ID、またはその他の情報。 このヘッダーは、SQL Server および Oracle (バージョン 11.2.0.3 以上) のソースエンドポイントでのみサポートされます。	空の文字列。	STRING

ヘッダー	継続的なレプリケーションの値	全ロードの値	データ型
H_H_CHANGE_SEQ	タイムスタンプと自動インクリメント番号で構成される、ソース データベースの一意的インクリメント番号。値は、ソース データベースシステムによって異なります。	空の文字列。	STRING

次の例では、ソースからのストリーム位置の値を使用して、ターゲットに新しい列を追加します。SQL サーバー の場合、ストリーム位置の値は、ソース エンドポイントの SCN です。Oracle の場合、ストリーム位置の値はソースエンドポイントの LSN です。

```
{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "2",
  "rule-name": "2",
  "rule-target": "column",
  "object-locator": {
    "schema-name": "%",
    "table-name": "%"
  },
  "rule-action": "add-column",
  "value": "transact_id",
  "expression": "$AR_H_STREAM_POSITION",
  "data-type": {
    "type": "string",
    "length": 50
  }
}
```

次の使用例は、ソースから一意の増分番号を持つ新しい列をターゲットに追加します。この値は、タスクレベルでの 35 桁の一意的数字を表します。最初の 16 桁はタイムスタンプの一部であり、最後の 19 桁は DBMS によって増分された record_id 番号です。

```
{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "2",
  "rule-name": "2",
  "rule-target": "column",
  "object-locator": {
    "schema-name": "%",
    "table-name": "%"
  },
  "rule-action": "add-column",
  "value": "transact_id",
  "expression": "$AR_H_CHANGE_SEQ",
  "data-type": {
    "type": "string",
    "length": 50
  }
}
```

SQLite 関数を使用して式を構築する

テーブル設定を使用して、指定されたオペレーションで選択されたテーブルまたはビューに適用する設定を指定します。テーブル設定ルールはオプションです。

Note

MongoDB と DocumentDB データベースでは、テーブルやビューという概念の代わりに、コレクションにまとめられたドキュメントとしてデータレコード保存します。そのため、MongoDB ソースまたは DocumentDB ソースから移行する場合は、テーブルやビューではなく、選択したコレクションに対する並列ロード設定の範囲セグメンテーションタイプを考慮します。

トピック

- [CASE 式の使用](#)
- [例](#)

変換ルール式を作成するために使用できる文字列関数を以下に示します。

文字列関数	説明
<code>lower(x)</code>	<code>lower(x)</code> 関数はすべての文字が小文字に変換された文字列のコピー <code>x</code> を返します。デフォルトの、組み込み <code>lower</code> 関数は ASCII 文字に対してのみ機能します。
<code>upper(x)</code>	<code>upper(x)</code> 関数は、すべての文字が小文字に変換された文字列 <code>x</code> のコピーを返す。デフォルトの、組み込み <code>upper</code> 関数は ASCII 文字に対してのみ機能します。
<code>ltrim(x,y)</code>	<code>ltrim(x,y)</code> 関数は、 <code>x</code> の左辺から <code>y</code> に現れるすべての文字を削除して形成された文字列を返します。 <code>y</code> の値がない場合、 <code>ltrim(x)</code> は <code>x</code> の左辺からスペースを削除します。
<code>replace(x,y,z)</code>	<code>replace(x,y,z)</code> 関数は、文字列 <code>x</code> 内の文字列 <code>y</code> の出現ごとに文字列 <code>z</code> を代入して形成された文字列を返します。
<code>rtrim(x,y)</code>	<code>rtrim(x,y)</code> 関数は、 <code>x</code> の右側から <code>y</code> に現れるすべての文字を削除して形成された文字列を返します。 <code>y</code> の値がない場合、 <code>rtrim(x)</code> は <code>x</code> の右側からスペースを削除します。
<code>substr(x,y,z)</code>	<code>substr(x,y,z)</code> 関数は、<code>y</code> 番目の文字で始まる、文字長 <code>z</code> の入力文字列 <code>x</code> の部分文字列を返します。 <code>z</code> が省略され、<code>substr(x,y)</code> は、<code>y</code> 番目の文字で始まる文字列 <code>x</code> の最後を通してすべての文字を返します。<code>x</code> の左端の文字は番号 1 です。<code>y</code> が負の場合、部分文字列の最初の文字は左ではなく右から数えて見つけられます。<code>z</code> が負の場合、<code>y</code> 番目の文字より前にある <code>abs(z)</code> 文字が返されます。<code>x</code> が文字列の場合、文字のインデックスは実際の UTF-8 文字を参照します。<code>x</code> が BLOB の場合、インデックスはバイトを参照します。
<code>trim(x,y)</code>	<code>trim(x,y)</code> 関数は、 <code>x</code> の両側から <code>y</code> に表示されるすべての文字を削除して形成された文字列を返します。。 <code>y</code> に値がない場合、 <code>trim(x)</code> は、 <code>x</code> の両側からスペースを削除します。

変換ルール式の作成に使用できる LOB 関数を以下に示します。

LOB 関数	説明
hex(x)	hex 関数は BLOB を引数として受け取り、BLOB コンテンツの大文字 16 進文字列バージョンを返します。
randblob (<i>N</i>)	randblob(<i>N</i>) 関数は疑似乱数バイトを含む <i>N</i> バイト BLOB を返します。 <i>N</i> が 1 未満の場合、1 バイトのランダム BLOB が返されます。
zeroblob(<i>N</i>)	zeroblob(<i>N</i>) 関数は、0x00 の <i>N</i> バイトで構成される BLOB を返します。

変換ルール式の作成に使用できる数値関数を以下に示します。

数値関数	説明
abs(<i>x</i>)	abs(<i>x</i>) 関数は、数値引数 <i>x</i> の絶対値を返します。abs(<i>x</i>) 関数は <i>x</i> が NULL の場合 NULL を返します。abs(<i>x</i>) 関数は、 <i>x</i> が数値に変換できない文字列または BLOB の場合に 0.0 を返します。
random()	random 関数は、-9,223,372,036,854,775,808 から +9,223,372,036,854,775,807 の疑似乱数を返します。
round (<i>x</i> , <i>y</i>)	round (<i>x</i> , <i>y</i>) 関数は四捨五入して小数点の右側の <i>y</i> 桁までとした浮動小数点値 <i>x</i> を返します。 <i>y</i> に値がない場合、0 と仮定されます。
max (<i>x</i> , <i>y</i> . . .)	複数引数 max 関数は、最大値を持つ引数を返すか、引数が NULL の場合は NULL を返します。 max 関数は、引数を左から右へ検索し照合関数を定義する引数を探します。見つかった場合は、その照合関数をすべての文字列比較に使用します。照合関数を定義する max への引数がない場合、BINARY の照合機能が使用されます。max 関数は、複数の引数を持つ場合は単純な関数ですが、引数が 1 つの場合は集計関数として動作します。

数値関数	説明
<code>min (x,y...)</code>	複数 引数min 関数は、最小値を持つ引数を返します。 min 関数は、引数を左から右へ検索し照合関数を定義する引数を探します。見つかった場合は、その照合関数をすべての文字列比較に使用します。照合関数を定義する min への引数がない場合、BINARY の照合機能が使用されます。min 関数は、複数の引数を持つ場合は単純な関数ですが、引数が 1 つの場合は集計関数として動作します。

変換ルール式を作成するために使用できる NULL チェック関数を以下に示します。

NULL チェック関数	説明
<code>coalesce (x,y...)</code>	coalesce 関数は、最初の実 NULL 引数のコピーを返しますが、すべての引数が NULL の場合は NULL を返します。coalesce 関数には、少なくとも 2 つの引数があります。
<code>ifnull(x,y)</code>	ifnull 関数は、最初の実 NULL 引数のコピーを返しますが、両方の引数が NULL の場合は NULL を返します。ifnull 関数にはちょうど 2 つの引数があります。ifnull 関数は 2 つの引数を持つ coalesce と同じです。
<code>nullif(x,y)</code>	nullif(x,y) 関数は、引数異なる場合は最初の引数のコピーを返しますが、引数同じ場合は NULL を返します。 nullif(x,y) 関数は、引数を左から右へ検索し照合関数を定義する引数を探します。見つかった場合は、その照合関数をすべての文字列比較に使用します。nullifのどちらの引数も照合関数を定義していない場合、BINARY 照合機能が使用されます。

変換ルール式を作成するために使用できる日付と時刻関数を以下に示します。

日付および時刻関数	説明
<code>date(<i>timestring</i> , <i>modifier</i> , <i>modifier</i>...)</code>	date 関数は、YYYY-MM-DD 形式で日付を返します。
<code>time(<i>timestring</i> , <i>modifier</i> , <i>modifier</i>...)</code>	time 関数は、HH: MM: SS の形式で時刻を返します。
<code>datetime(<i>timestring</i> , <i>modifier</i> , <i>modifier</i>...)</code>	datetime 関数は、YYYY-MM-DD HH: MM: SS の形式で日付と時刻を返します。
<code>julianday(<i>timestring</i> , <i>modifier</i> , <i>modifier</i>...)</code>	julianday 関数は、グリニッジで紀元前4714年11月24日の正午からの日数を返します。
<code>strftime(<i>format</i> , <i>timestring</i> , <i>modifier</i> , <i>modifier</i>...)</code>	strftime 関数は、次のいずれかの変数を使用して、最初の引数として指定された書式文字列に従って日付を返します： %d: 月の日 %H: 時間 00—24 %f: ** 秒の小数部分 SS.SSS %j: 年始からの日 001 ~ 366 %J: ** ユリウス日数 %m: 月 01—12 %M: 分 00 ~ 59 %s: 1970-01-01 からの秒 %S: 秒 00 ~ 59 %w: 週初からの日 0 ~ 6、日曜日 == 0) %W: 00-53 の週 %Y: 0000—9999 年

日付および時刻関数	説明
	%%: %

変換ルール式を作成するために使用できるハッシュ関数を以下に示します。

ハッシュ関数	説明
hash_sha256(<i>x</i>)	hash 関数は、(SHA-256 アルゴリズムを使用して)入力列のハッシュ値を生成し、生成されたハッシュ値の 16 進値を返します。 式内の hash 関数を使用するには、hash_sha256(<i>x</i>) を式に追加し、 <i>x</i> をソース列名で置換します。

CASE 式の使用

SQLite CASE 式は、条件のリストを評価し、結果に基づいて式を返します。構文を以下に示します。

```
CASE case_expression
  WHEN when_expression_1 THEN result_1
  WHEN when_expression_2 THEN result_2
  ...
  [ ELSE result_else ]
END
```

Or

```
CASE
  WHEN case_expression THEN result_1
  WHEN case_expression THEN result_2
  ...
  [ ELSE result_else ]
END
```


例

Example ケース条件を使用してターゲット テーブルに新しい文字列列を追加する

例えば、次の変換ルールは、まずターゲットテーブル employee に新しい emp_seniority 列を追加します。給与列に SQLite round 関数を使って、給与が 20,000 に等しいか超えるかをチェックするケース条件を指定します。そうであれば、列は値 SENIOR を取得し、それ以外は何でもその値が JUNIOR となります。

```
{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "2",
  "rule-name": "2",
  "rule-action": "add-column",
  "rule-target": "column",
  "object-locator": {
    "schema-name": "public",
    "table-name": "employee"
  },
  "value": "emp_seniority",
  "expression": " CASE WHEN round($emp_salary)>=20000 THEN 'SENIOR' ELSE 'JUNIOR'
END",
  "data-type": {
    "type": "string",
    "length": 50
  }
}
```

Example SUBSTR 関数を使用してターゲットテーブルに新しい文字列を追加する

次の変換ルールの例では、列内のデータを定義する SQLite 演算子または関数を使用して、新しい文字列を追加します。このアプローチでは、SQLite 関数を使用して、Oracle からロードされた GUID データを、Postgresql ターゲットテーブルに挿入する前に UUID フォーマットに変換します。

次のルールでは、SQLite 部分文字列関数 (SUBSTR)、16 進関数 (HEX)、小文字 (LOWER) 関数を使用して、GUID データをハイフンで区切られた複数のグループに分割します。具体的には、8 桁のグループの後に 4 桁の 3 つのグループ、その後に 12 桁のグループが続き、合計 32 桁の数字で 128 ビットを表します。

変換ルールによるターゲット後処理のサンプルソースデータと出力は次のとおりです。

ソーステーブル (Oracle GUID 形式)

T_COL2

```
06F6949D234911EE80670242AC120002
1A2B3C4D5E6F11EE80670242AC120003
F5E4D3C2B1A011EE80670242AC120004
```

ターゲットテーブル (PostgreSQL UUID 形式)

T_COL2_TMP

```
06f6949d-2349-11ee-8067-0242ac120002
1a2b3c4d-5e6f-11ee-8067-0242ac120003
f5e4d3c2-b1a0-11ee-8067-0242ac120004
```

```
{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "2",
  "rule-name": "2",
  "rule-action": "add-column",
  "rule-target": "column",
  "object-locator": {
    "schema-name": "SPORTS",
    "table-name": "TEST_TBL_2"
  },
  "value": "t_col2_tmp",
  "expression": "CASE LOWER(SUBSTR(HEX($T_COL2), 1, 8) || '-' ||
SUBSTR(HEX($T_COL2), 9, 4) || '-' || SUBSTR(HEX($T_COL2), 13, 4) || '-' ||
SUBSTR(HEX($T_COL2), 17, 4) || '-' || SUBSTR(HEX($T_COL2), 21, 12)) WHEN '----'
THEN NULL ELSE LOWER(SUBSTR(HEX($T_COL2), 1, 8) || '-' || SUBSTR(HEX($T_COL2), 9,
4) || '-' || SUBSTR(HEX($T_COL2), 13, 4) || '-' || SUBSTR(HEX($T_COL2), 17, 4) ||
'-' || SUBSTR(HEX($T_COL2), 21, 12)) END",
  "data-type": {
    "type": "string",
    "length": 60
  }
}
```

Exampleターゲット テーブルに新しい日付列を追加する

次の使用例は、ターゲット テーブル、createdate、に新しい日付列を追加します employee。SQLite の日付関数 datetime を使用する場合、挿入された各行について、新しく作成されたテーブルに日付が追加されます。

```
{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "2",
  "rule-name": "2",
  "rule-action": "add-column",
  "rule-target": "column",
  "object-locator": {
    "schema-name": "public",
    "table-name": "employee"
  },
  "value": "createdate",
  "expression": "datetime ()",
  "data-type": {
    "type": "datetime",
    "precision": 6
  }
}
```

Exampleターゲット テーブルに新しい数値列を追加する

次の使用例は、ターゲット テーブル rounded_emp_salary に新しい列 employee を追加します。SQLite round 関数を使って四捨五入された給与を追加します。

```
{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "2",
  "rule-name": "2",
  "rule-action": "add-column",
  "rule-target": "column",
  "object-locator": {
    "schema-name": "public",
    "table-name": "employee"
  },
  "value": "rounded_emp_salary",
  "expression": "round($emp_salary)",
  "data-type": {
    "type": "int8"
  }
}
```

```
}  
}
```

Example ハッシュ関数を使用してターゲット テーブルに新しい文字列カラムを追加する

次の使用例は、ターゲット テーブル `employee` に新しい列 `hashed_emp_number` を追加します。SQLite `hash_sha256(x)` 関数は、ソース列 `emp_number` のターゲットにハッシュ値を作成します。

```
{  
  "rule-type": "transformation",  
  "rule-id": "2",  
  "rule-name": "2",  
  "rule-action": "add-column",  
  "rule-target": "column",  
  "object-locator": {  
    "schema-name": "public",  
    "table-name": "employee"  
  },  
  "value": "hashed_emp_number",  
  "expression": "hash_sha256($emp_number)",  
  "data-type": {  
    "type": "string",  
    "length": 64  
  }  
}
```

式を使用したターゲット テーブルへのメタデータ追加

次の式を使用して、メタデータ情報をターゲット テーブルに追加できます：

- `$AR_M_SOURCE_SCHEMA` – ソーススキーマの名前。
- `$AR_M_SOURCE_TABLE_NAME` – ソーステーブルの名前。
- `$AR_M_SOURCE_COLUMN_NAME` – ソーステーブルの列の名前。
- `$AR_M_SOURCE_COLUMN_DATATYPE` – ソーステーブルの列のデータ型。

Example ソースのスキーマ名を使用してスキーマ名の列を追加する

次の例では、ソースからのスキーマ名を使用して、ターゲットに新しい列 `schema_name` を追加します。

```
{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "2",
  "rule-name": "2",
  "rule-action": "add-column",
  "rule-target": "column",
  "object-locator": {
    "schema-name": "%",
    "table-name": "%"
  },
  "rule-action": "add-column",
  "value": "schema_name",
  "expression": "$AR_M_SOURCE_SCHEMA",
  "data-type": {
    "type": "string",
    "length": 50
  }
}
```

テーブルとコレクション設定のルールとオペレーション

テーブル設定を使用して、指定されたオペレーションで選択されたテーブルまたはビューに適用する設定を指定します。エンドポイントと移行の要件に応じてテーブル設定ルールはオプションです。

テーブルやビューを使用する代わりに、MongoDB および Amazon DocumentDB データベースでは、データレコードをドキュメントとしてまとめて[collections](コレクション) 格納します。MongoDB または Amazon DocumentDB エンドポイントの 1 つのデータベースは、データベース名で識別される特定のコレクションセットです。

MongoDB または Amazon DocumentDB ソースから移行する場合、並列ロード設定の操作は少し異なります。この場合、テーブルおよびビューではなく、選択したコレクションに対する並列ロード設定の自動セグメンテーションまたは範囲セグメンテーション タイプを考慮します。

トピック

- [テーブル設定内のワイルドカードの制限](#)
- [選択したテーブルおよびビューさらにコレクションで並列ロードを使用する](#)
- [選択したテーブルまたはビューの LOB 設定を指定](#)
- [テーブル設定の例](#)

テーブル設定ルールタイプを使用するテーブルマッピングルールの場合、以下のパラメータを適用することができます。

パラメータ	使用できる値:	説明
rule-type	table-settings	選択ルールにより指定されたテーブルまたはビューまたはコレクションにルールを適用する値。
rule-id	数値。	ルールを識別する一意の数値。
rule-name	英数字値。	ルールを特定する一意な名前。
object-locator	以下のパラメータを使用するオブジェクト。 - schema-name – スキーマの名前。MongoDB と Amazon DocumentDB エンドポイントの場合、これはコレクションの集合を保持するデータベースの名前です。 - table-name – テーブルまたはビューまたはコレクションの名前。	特定のスキーマ、テーブル、ビューの名前、または特定のデータベースとコレクションの名前 (ワイルドカードなし)。
parallel-load	以下のパラメータを使用するオブジェクト。 type – 並列ロードを有効にするかどうかを指定します。 そうでない場合、このパラメータは、テーブルまたはビューのパーティション、サブパーティションや並列でロードする他のセグメン	object-locator オプションで識別されたテーブルまたはビューでの並列ロード (マルチスレッド) オペレーションを指定する値。この場合、次の任意の方法で並行してロードすることができます。

パラメータ	使用できる値:	説明
	トを識別するメカニズムもしています。パーティションは、ソーステーブルまたはビューですでに定義され、名前で識別されるセグメントです。 MongoDB エンドポイントと Amazon DocumentDB エンドポイントの場合、パーティションは segments です。は、関連する自動セグメンテーションパラメータを指定して、これらを自動的に計算 AWS DMS できます。または、範囲セグメンテーションパラメータを使用してこれらを手動で指定することもできます。 Oracle エンドポイントのみでは、サブパーティションはソーステーブルまたはビューですでに定義されて名前によって識別できるセグメントの追加レベルとなります。1 つ以上のテーブル列またはビュー列に値範囲の境界を指定することで、table-settings ルール内の他のセグメントを識別できます。 • partitions – type が partitions-list の場合、この値はすべてのパーティションが並列ロードされるように指定します。 • subpartitions – Oracle エンドポイントのみでは、type が partitions-list の場合、こ	• 使用可能なすべてのパーティションまたはサブパーティションで指定されるセグメントによって。 • パーティションおよびサブパーティションで選択することによって。 • 指定した自動セグメンテーションまたは範囲ベースのセグメントセグメントに基づく。 並列ロードの詳細については、「選択したテーブルおよびビューさらにコレクションで並列ロードを使用する」をご参照ください。

パラメータ	使用できる値:	説明
	の値はすべてのサブパーティションが並列ロードされるように指定します。 • <code>columns - type</code> が <code>ranges</code> の場合、この値は並列でロードする範囲ベースのセグメントを識別するために使用する列の名前を指定します。 • <code>boundaries - type</code> が <code>ranges</code> の場合、この値は並列でロードされる範囲ベースのセグメントを識別するために使用する <code>columns</code> の値を指定します。	

パラメータ	使用できる値:	説明
type	parallel-load の次のいずれか。 • partitions-auto - テーブルまたはビューのすべてのパーティションが並列でロードされます。各パーティションは個別のスレッドに割り当てられます。 これは、MongoDB および Amazon DocumentDB ソース エンドポイントが並列全ロードの自動セグメンテーション オプションを使用するために必要な設定です。 • subpartitions-auto - (Oracle エンドポイントのみ) テーブルまたはビューのすべてのサブパーティションが並列でロードされます。すべてのサブパーティションは個別のスレッドに割り当てられます。 • partitions-list - テーブルまたはビューで指定されたすべてのパーティションが並列でロードされます。Oracle エンドポイントのみでは、テーブルまたはビューのすべてのサブパーティションが並列でロードされます。指定する各パーティションおよびサブパーティションは、独自のスレッドに割り当てられます。並列ロードするパーティションおよびサブパーティションをパーティション名 (partitions) とサブパーティション名 (subpartitions) で指定します。	並列でロードするテーブルまたはビューまたはコレクションのパーティションまたはサブパーティション、セグメントを識別するメカニズム。

パラメータ	使用できる値:	説明
	• ranges – テーブルまたはビューまたはコレクションの範囲指定されたすべてのセグメントが並列ロードされます。識別した各テーブルまたはビューまたはコレクションのセグメントは自己スレッドに割り当てられます。このセグメントを列名 (columns) および 列の値 (boundaries) で指定します。 PostgreSQL エンドポイントはこのタイプの並列ロードのみに対応します。ソースエンドポイントとして MongoDB と Amazon DocumentDB は、全ロードのこの範囲セグメンテーションタイプと並列自動セグメンテーションタイプの両方に対応しています (partitions-auto)。 • none – テーブルまたはビューまたはコレクションは、パーティションやサブパーティションに関係なく、シングルスレッドタスクでロードされます(デフォルト)。詳細については、「[Creating a task] (タスクの作成)」を参照してください。	

パラメータ	使用できる値:	説明
number-of-partitions	(オプション) type が MongoDB または Amazon DocumentDB エンドポイントの指定されたコレクションについて partitions-auto の場合、このパラメータは移行に使用されるパーティション (セグメント) の総数を指定します。デフォルトは 16 です。	並列ロードされるパーティションの正確な数を指定します。
collection-count-from-metadata	(オプション) MongoDB または Amazon DocumentDB エンドポイントの指定されたコレクション partitions-auto に対して type が で、このパラメータが に設定されている場合 true、 はパーティションの数を決定するために推定コレクション数 AWS DMS を使用します。このパラメータが に設定されている場合 false、 は実際のコレクション数 AWS DMS を使用します。デフォルトは true です。	並列ロードするパーティションの数を計算するために、推定収集回数と実際の収集数のどちらを使用するかを指定します。
max-records-skip-per-page	(オプション) type が MongoDB または Amazon DocumentDB エンドポイントの指定されたコレクションについて partitions-auto の場合、これは各パーティションの境界を決定する際に一度にスキップするレコードの数です。AWS DMS は、ページ割りスキップアプローチを使用して、パーティションの最小境界を決定します。デフォルトは 10,000 です。	各パーティションの境界を決定するときに一度にスキップするレコード数を指定します。デフォルトより比較的高い値を設定すると、タイムアウトし、タスクが失敗する可能性があります。デフォルトから比較的低い値を設定すると、ページあたりのオペレーションが多くなり、全ロードが遅くなります。

パラメータ	使用できる値:	説明
batch-size	(オプション) type が MongoDB または Amazon DocumentDB エンドポイントの指定されたコレクションについて partitions-auto の場合、この整数値により、1 回のラウンドトリップ バッチで返されるドキュメントの数が制限されます。バッチサイズがゼロ (0) の場合、カーソルはサーバー定義の最大バッチサイズを使用します。デフォルトは 0 です。	1 つのバッチで返されるドキュメントの最大数を指定します。各バッチには、サーバーへの往復が必要です。
partitions	type が partitions-list の場合、これは並列でロードするパーティションの名前を指定する文字列の配列です。	並列ロードするパーティションの名前。
subpartitions	(Oracle エンドポイントのみ) type が partitions-list の場合、これは並列してロードするサブパーティションの名前を指定する文字列の配列です。	並列ロードするサブパーティションの名前。
columns	type が ranges の場合、並列ロードする範囲ベースのテーブルセグメントまたはビューセグメントまたはコレクションセグメントを識別する列の名前に設定された文字列の配列です。	並列ロードする範囲ベースのテーブルセグメントまたはビューセグメントまたはコレクションセグメントを識別する列の名前。

パラメータ	使用できる値:	説明
boundaries	type が ranges の場合、列の値の配列の配列。各列の値の配列には、数量の列値と columns で指定された順序が含まれています。列の値の配列はテーブルセグメントまたはビューセグメントまたはコレクションセグメントの上限の境界を指定します。各追加列値の配列は、1 つの追加テーブルセグメントまたはビューセグメントまたはコレクションセグメントの上限の境界を追加します。このような範囲ベースのテーブルセグメントまたはビューセグメントまたはコレクションセグメントはすべて並列ロードされます。	並列ロードする範囲ベースのテーブルパーティションまたはビューパーティションまたはコレクションパーティションを識別する列の値。
lob-settings	以下のパラメータを使用するオブジェクト。 • mode - LOB の移行処理モードを指定します。 • bulk-max-size - mode の設定に応じて、LOB の最大サイズを指定します。	object-locator オプションによって識別されるテーブルまたはビューの LOB 処理を指定する値。指定された LOB 処理は、このテーブルまたはビューのみのすべてのタスク LOB 設定を上書きします。LOB 設定パラメータの使用に関する詳細については、「 選択したテーブルまたはビューの LOB 設定を指定 」をご参照ください。

パラメータ	使用できる値:	説明
mode	以下の値を使用して、指定されたテーブルまたはビューの LOB の移行処理を指定します。 • <code>limited</code> - (デフォルト)この値は、テーブルまたはビュー内の他のすべての列データ型とともにすべての LOB 移行インラインにより、制限された LOB モードに移行を設定します。主に小さな LOB (100 MB 以下) をレプリケートするときに、この値を使用します。また、<code>bulk-max-size</code> 値を指定します (ゼロは無効です)。<code>bulk-max-size</code> より大きなサイズの移行された LOB はすべて、設定したサイズに切り捨てられます。 • <code>unlimited</code> - この値は、移行を完全 LOB モードに設定します。レプリケートするほとんどあるいはすべての LOB が 1 GB より大きい場合には、この値を使用します。<code>bulk-max-size</code> 値をゼロに指定する場合、すべての LOB は標準の完全 LOB モードで移行されます。この形式の <code>unlimited</code> モードでは、ソーステーブルまたはビューからのルックアップを使用して、すべての LOB が他の列データタイプとは別に移行されます。<code>bulk-max-size</code> 値をゼロより大きく設定する場合、すべての LOB は組み合わせ完全 LOB モードで移行されます。この形式の	LOB を移行するために使用されるメカニズム。

パラメータ	使用できる値:	説明
	unlimited モードでは、bulk-max-size よりも大きな LOB は、ソーステーブルルックアップまたはビュールックアップを使用して移行されます。これは、標準完全 LOB モードに類似しています。それ以外の場合は、このサイズ以下の LOB はインラインで移行されます。これは制限付き LOB モードに似ています。使用する形式に関係なく、unlimited モードでは LOB が切り捨てられることはありません。 • none - すべてのテーブルまたはビューの LOB はタスクの LOB 設定に従って移行されます。 タスクの LOB 設定の詳細については、「ターゲットメタデータのタスク設定」をご参照ください。 LOB を移行する方法およびこれらのタスクの LOB 設定を指定する方法については、「AWS DMS タスクでのソースデータベースの LOB サポートの設定」をご参照ください。	

パラメータ	使用できる値:	説明
bulk-max-size	この値の効果は mode によって異なります。	LOB の最大サイズ (キロバイト単位)。このオプションは、小さな LOB をレプリケートする必要がある場合、またはターゲットエンドポイントが無制限の LOB サイズをサポートしていない場合にのみ指定します。

テーブル設定内のワイルドカードの制限

次のとおり、"table-settings" ルールでのパーセントのワイルドカード ("%") の使用は、ソースデータベースではサポートされていません。

```
{
  "rule-type": "table-settings",
  "rule-id": "8",
  "rule-name": "8",
  "object-locator": {
    "schema-name": "ipipeline-prod",
    "table-name": "%"
  },
  "parallel-load": {
    "type": "partitions-auto",
    "number-of-partitions": 16,
    "collection-count-from-metadata": "true",
    "max-records-skip-per-page": 1000000,
    "batch-size": 50000
  }
}
```

図のように "table-settings" ルール "%" でを使用する場合、は次の例外 AWS DMS を返します。

```
Error in mapping rules. Rule with ruleId = x failed validation. Exact
schema and table name required when using table settings rule.
```


さらに、では、で 1 つのタスクを使用して大量の大規模なコレクションをロードしない AWS ことをお勧めします `parallel-load`。 `MaxFullLoadSubTasks` タスク設定パラメータ値により、AWS DMS はリソース競合と、並行してロードするセグメント数を制限することに注意します。 `MaxFullLoadSubTasks` の最大値は 49 です。

この代わりに各 "schema-name" と "table-name" を個別に指定して、最大のコレクションのソースデータベースのすべてのコレクションを指定します。また、移行は適切にスケールアップします。例えば、データベース内の大量のコレクションを処理するのに十分な数のレプリケーションインスタンスで複数のタスクを実行します。

選択したテーブルおよびビューさらにコレクションで並列ロードを使用する

移行を高速化してより効率的にするには、選択したリレーショナルテーブルおよびビューおよびコレクションを並列ロードできます。つまり、数本のスレッドを並列使用し、単一セグメント化テーブルまたはビュー、コレクションを移行できます。これを行うには、フルロードタスクをスレッドに AWS DMS 分割し、各テーブルセグメントを独自のスレッドに割り当てます。

この並列ロードプロセスを使用すると、まず複数スレッドが複数テーブルおよびビューおよびコレクションをソースのエンドポイントから並列アップロードするようにできます。次に、複数のスレッドを移行し、同じテーブルおよびビューおよびコレクションをターゲットエンドポイントに並列ロードすることができます。一部のデータベースエンジンでは、既存のパーティションあるいはサブパーティションを使用してテーブルおよびビューをセグメント化することができます。他のデータベースエンジンでは、特定のパラメータ (自動セグメンテーション) に従ってコレクション AWS DMS を自動的にセグメント化できます。それ以外の場合は、列の値の範囲を指定することで任意のテーブルまたはビュー、コレクションをセグメント化できます。

並列ロードは以下のソースエンドポイントでサポートされています。

- Oracle
- Microsoft SQL Server
- MySQL
- [PostgreSQL]
- IBM Db2 LUW
- SAP Adaptive Server Enterprise (ASE)
- MongoDB (並列全ロードの自動セグメンテーションと範囲セグメンテーション オプションのみサポート)
- Amazon DocumentDB (並列全ロードの自動セグメンテーションと範囲セグメンテーション オプションのみをサポート)

MongoDB および Amazon DocumentDB エンドポイントの場合、は並列全ロードの範囲セグメンテーションオプションのパーティションキーである列に対して次のデータ型 AWS DMS をサポートします。

- Double
- String
- ObjectId
- 32 ビット整数
- 64 ビット整数

テーブル設定ルールで使用する並列ロードは、次のターゲットエンドポイントでサポートされます。

- Oracle
- Microsoft SQL Server
- MySQL
- [PostgreSQL]
- Amazon S3
- SAP Adaptive Server Enterprise (ASE)
- Amazon Redshift
- MongoDB (並列全ロードの自動セグメンテーションと範囲セグメンテーション オプションのみサポート)
- Amazon DocumentDB (並列全ロードの自動セグメンテーションと範囲セグメンテーション オプションのみをサポート)
- Db2 LUW

並行してロードするテーブルとビューの最大数を指定するには、MaxFullLoadSubTasks タスク設定を使用します。

並列ロードタスクのサポートされるターゲットのテーブルまたはビューごとの最大スレッド数を指定するには、列値の境界を使用してさらに多くのセグメントを定義できます。

Important

MaxFullLoadSubTasks は、並行してロードするテーブルまたはテーブルのセグメント数を制御します。ParallelLoadThreads は、ロードを並行して実行するために

移行タスクが使用するスレッド数を制御します。上記の設定は乗算です。そのため、フルロードタスクで使用するスレッドの合計数は、ほぼ `ParallelLoadThreads` 値と `MaxFullLoadSubTasks` 値を乗算した値になります (`ParallelLoadThreads * MaxFullLoadSubtasks`)

多数のフルロードサブタスクがあり、多数の並列ロードスレッドがあるタスクを作成すると、タスクがメモリを大量に消費してエラーとなる可能性があります。

Amazon DynamoDB、Amazon Kinesis Data Streams、Apache Kafka、または Amazon Elasticsearch Service のターゲットのテーブルあたりの最大スレッド数を指定するには、`ParallelLoadThreads` ターゲットメタデータタスク設定を使用します。

`ParallelLoadThreads` を使用する際に並列ロードタスクのバッファサイズを指定するには、`ParallelLoadBufferSize` ターゲットメタデータタスク設定を使用します。

`ParallelLoadThreads` と `ParallelLoadBufferSize` の可用性と設定は、ターゲットエンドポイントによって異なります。

`ParallelLoadThreads` と `ParallelLoadBufferSize` の設定の詳細については、「[ターゲットメタデータのタスク設定](#)」をご参照ください。`MaxFullLoadSubTasks` の設定の詳細については、「[全ロードタスク設定](#)」をご参照ください。ターゲットエンドポイントに固有の情報については、関連するトピックをご参照ください。

並列ロードを使用するには、`parallel-load` オプションを指定した `table-settings` タイプのテーブルマッピングルールを作成します。`table-settings` ルールでは、並列ロードする単一テーブルまたはビュー、コレクションのセグメント化条件を指定できます。これを行うには、`parallel-load` オプションの `type` パラメータの複数のオプションのいずれかに設定します。

これを行う方法は、並行ロード用にテーブルまたはビュー、コレクションのセグメント化方法によって異なります。

- パーティション (またはセグメント) を使用 - `partitions-auto` タイプを使用して、すべての既存のテーブルまたはビューのパーティション (またはセグメント) をロードします。または、`partitions-list` タイプを指定したパーティション配列で使用して、選択したパーティションのみをロードします。

MongoDB および Amazon DocumentDB エンドポイントのみ、`partitions-auto` タイプと追加のオプション `table-settings` パラメータを使用して AWS DMS 自動的に計算するセグメントごとに、すべてのコレクションまたは指定されたコレクションをロードします。

- (Oracle エンドポイントのみ) サブパーティションを使用 - subpartitions-auto タイプを使用してすべての既存のテーブル サブパーティションまたはビューサブパーティションをロードします。または、partitions-list タイプを指定した subpartitions 配列でを使用して、選択したサブパーティションのみをロードします。
- 定義するセグメントを使用 - 列値の境界を使用して定義したテーブルセグメントまたはビューセグメントまたはコレクションセグメントをロードします。これを行うには、ranges タイプを指定した columns 配列および boundaries 配列で使します。

Note

PostgreSQL エンドポイントはこのタイプの並列ロードのみに対応します。ソースエンドポイントとして MongoDB と Amazon DocumentDB は、全ロードのこの範囲セグメンテーションタイプと並列自動セグメンテーションタイプの両方に対応しています (partitions-auto)。

並列でロードする追加のテーブルまたはビュー、コレクションを識別するには、追加の table-settings オブジェクトを parallel-load オプションで指定します。

次の手順では、各並列ロードタイプの JSON を記述する方法を、単純なものからきわめて複雑なものまで説明します。

すべてのテーブルまたはビューあるいはコレクション パーティション、またはすべてのテーブルまたはビューまたはコレクションのサブパーティションを指定するには

- partitions-auto タイプまたは subpartitions-auto タイプのいずれか (両方は使用できません) を指定して parallel-load を指定します。

各テーブルまたはビューまたはコレクションのパーティション (セグメント) またはサブパーティションは、自己スレッドに自動割り当てされます。

エンドポイントによっては、並列ロードには、テーブルまたはビューですでに定義されている場合のみ、パーティションあるいはサブパーティションが含まれます。MongoDB および Amazon DocumentDB ソースエンドポイントの場合、はオプションの追加のパラメータに基づいてパーティション (またはセグメント) AWS DMS を自動的に計算できます。例えば、number-of-partitions、collection-count-from-metadata、max-records-skip-per-page、batch-size などです。

選択したテーブルまたはビューのパーティション、サブパーティション、またはその両方を指定するには

1. `partitions-list` タイプで `parallel-load` を指定します。
2. (オプション) パーティション名の配列を `partitions` の値として指定したパーティションが含まれます。

指定されたパーティションがそれぞれ独自のスレッドに割り当てられます。

 Important

Oracle エンドポイントの場合、並列ロード用にパーティションとサブパーティションを選択するときに、パーティションとサブパーティションが重複しないようにします。重複するパーティションとサブパーティションを使用してデータを並列ロードすると、エントリが複製されるか、プライマリ キーの重複違反により失敗します。

3. (オプション)、Oracle エンドポイントのみ、サブパーティションを `subpartitions` の値として指定したサブパーティション名の配列を指定してインクルードします。

指定されたサブパーティションがそれぞれ独自のスレッドに割り当てられます。

 Note

並列ロードには、テーブルまたはビューですでに定義されている場合に、パーティションあるいはサブパーティションが含まれます。

テーブルセグメントまたはビューセグメントを列値の範囲として指定することができます。その場合、次の列の特性について注意してください。

- インデックス化された列を指定するとパフォーマンスが大幅に向上します。
- 最大 10 個の列を指定できます。
- 列を使用して、DOUBLE、FLOAT、BLOB、CLOB、NCLOB の各 AWS DMS データ型でセグメント境界を定義することはできません。
- Null 値のレコードはレプリケートされません。

テーブルセグメントまたはビューセグメント、コレクションセグメントを列値の範囲として指定するには

1. `ranges` タイプで `parallel-load` を指定します。
2. `columns` の値として列名の配列を指定して、テーブルまたはビューのセグメント間の境界を定義します。テーブルまたはビューのセグメント間で境界を定義するすべての列でこれを行います。

列の順序は重要です。次に説明するように、各境界を定義するうえで最初の列がもっとも重要であり最後の列は最も重要度が低くなります。

3. `boundaries` の値として境界配列を指定して、すべてのテーブルまたはビューのセグメントでデータ範囲を定義します。境界配列は列値の配列の配列です。これを行うには、次のステップを実行します。
 - a. 列と値の配列の各要素を各列に対応する値として指定します。列と値の配列は、定義する各テーブルまたはビューのセグメントの上限の境界を表します。`columns` 配列の列で指定したものと同一順序で各列を指定します。

DATE 列の値を、ソースでサポートされる形式で入力します。

- b. 列と値の配列をそれぞれ上限の境界として指定します。テーブルまたはビューの一番下のセグメントから、上から 2 番目のセグメントまで、順番に各セグメントを指定します。指定した上限の上にテーブルの行が存在する場合、これらの行はテーブルまたはビューの一番上のセグメントを形成します。そのため、範囲ベースのセグメントの数は、境界配列のセグメント境界の数より 1 つ多くなることがあります。このような範囲ベースのセグメントはそれぞれ個別のスレッドに割り当てられます。

データテーブル内のすべての列のデータ範囲を定義しない場合でも、`null` 以外のすべてのテーブルまたはビューのデータがレプリケートされます。

例えば、次のように COL1、COL2、COL 3 に 3 つの列・値の配列を定義したとします。

COL1	COL2	COL3
10	30	105
20	20	120

COL1	COL2	COL3
100	12	99

3 つのセグメントの境界を定義したことで、合計で 4 つのセグメントができることがあります。

各セグメントでレプリケートする行の範囲を識別するため、レプリケーションインスタンスは 4 つのセグメントごとにこれらの 3 つの列で検索を適用します。検索は次のようになります。

セグメント 1

以下の条件が true であるすべての行をレプリケートします。最初の 2 列の値が、対応するセグメント 1 の上限値以下です。また、3 番目の列の値は、セグメント 1 の上限値より小さくなります。

セグメント 2

以下の条件が true であるすべての行 (セグメント 1 行を除く) をレプリケートします。最初の 2 列の値が、対応するセグメント 2 の上限値以下です。また、3 番目の列の値は、セグメント 2 の上限値より小さくなります。

セグメント 3

以下の条件が true であるすべての行 (セグメント 2 行を除く) をレプリケートします。最初の 2 列の値が、対応するセグメント 3 の上限値以下です。また、3 番目の列の値は、セグメント 3 の上限値より小さくなります。

セグメント 4

残りのすべての行 (セグメント 1、2、3 の行を除く) をレプリケートします。

この場合、レプリケーションインスタンスが次のように WHERE 句を作成して各セグメントをロードします。

セグメント 1

```
((COL1 < 10) OR ((COL1 = 10) AND (COL2 < 30)) OR ((COL1 = 10) AND (COL2 = 30) AND (COL3 < 105)))
```

セグメント 2

```
NOT ((COL1 < 10) OR ((COL1 = 10) AND (COL2 < 30)) OR ((COL1 = 10) AND  
(COL2 = 30) AND (COL3 < 105))) AND ((COL1 < 20) OR ((COL1 = 20) AND  
(COL2 < 20)) OR ((COL1 = 20) AND (COL2 = 20) AND (COL3 < 120)))
```

セグメント 3

```
NOT ((COL1 < 20) OR ((COL1 = 20) AND (COL2 < 20)) OR ((COL1 = 20) AND  
(COL2 = 20) AND (COL3 < 120))) AND ((COL1 < 100) OR ((COL1 = 100) AND  
(COL2 < 12)) OR ((COL1 = 100) AND (COL2 = 12) AND (COL3 < 99)))
```

セグメント 4

```
NOT ((COL1 < 100) OR ((COL1 = 100) AND (COL2 < 12)) OR ((COL1 = 100)  
AND (COL2 = 12) AND (COL3 < 99)))
```

選択したテーブルまたはビューの LOB 設定を指定

1 つ以上の table-settings オブジェクトで lob-settings オプションを使用してタイプ table-settings のテーブルマッピングルールを作成すると、1 つ以上のテーブルに LOB 設定のタスクを設定できます。

選択したテーブルへの LOB 設定の指定は、次のソースエンドポイントでサポートされています。

- Oracle
- Microsoft SQL Server
- MySQL
- [PostgreSQL]
- IBM Db2 (以下で説明するように、mode および bulk-max-size 設定に応じます)
- SAP Adaptive Server Enterprise (ASE) (以下で説明するように、mode および bulk-max-size 設定に応じます)

選択したテーブルまたはビューへの LOB 設定の指定は、次のターゲットエンドポイントでサポートされています。

- Oracle
- Microsoft SQL Server

- MySQL
- [PostgreSQL]
- SAP ASE (以下で説明するように、mode および bulk-max-size 設定に応じます)

 Note

LOB データタイプはプライマリキーが含まれるテーブルおよびビューのみで使用できます。

選択したテーブルまたはビューの LOB 設定を使用するには、lob-settings オプションを指定して table-settings タイプのテーブルマッピングルールを作成します。これにより、object-locator オプションで識別されたテーブルまたはビューの LOB 処理が指定されます。table-settings ルール内で、以下のパラメータを使用して lob-settings オブジェクトを指定できます。

- mode - 選択したテーブルまたはビューの LOB 移行処理のメカニズムを次のように指定します：
 - limited - デフォルトの制限付き LOB モードは最速で効率的なモードです。すべての LOB が小さいか、またはターゲットのエンドポイントで未制限の LOB サイズがサポートされていない場合のみ、このモードを使用します。また、limited を使用する場合、すべての LOB は bulk-max-size で設定したサイズ内にする必要があります。

完全ロードタスクにおけるこのモードでは、レプリケーションインスタンスはすべての LOB を他の列のデータ型と一緒にメインテーブルストレージまたはメインビューストレージの一部としてインラインで移行します。ただし、bulk-max-size 値より大きい LOB はすべて、インスタンスによって指定のサイズに切り捨てられます。変更データキャプチャ (CDC) のロードの場合、インスタンスはすべての LOB をソーステーブルの参照を使用して移行します。これは標準の完全 LOB モードと同様です (以下を参照)。

 Note

全ロードタスクに対してのみビューを移行できます。

- unlimited - 完全 LOB モードの移行メカニズムは、次のように bulk-max-size に設定した値によって異なります：
 - [Standard full LOB mode](標準の完全 LOB モード) - bulk-max-size をゼロに設定すると、レプリケーション インスタンスは標準の完全 LOB モードを使用してすべての LOB を移行します。このモードでは、サイズにかかわらずすべての LOB を移行でソーステーブルまたは

ソースビューを参照する必要があります。このアプローチでは通常、制限付き LOB モードよりもはるかに低速で移行されます。すべてまたはほとんどの LOB が大きい (1 GB 以上) の場合にのみ、このモードを使用します。

- [Combination full LOB mode](組み合わせ完全 LOB モード) - `bulk-max-size` をゼロ以外の値に設定すると、この完全 LOB モードは制限付き LOB モードと標準完全 LOB モードを組み合わせ使用します。これは完全ロードタスク向けであり、LOB サイズが `bulk-max-size` 値以内の場合、インスタンスは制限付き LOB モードのようにインラインで LOB を移行します。LOB のサイズがこの値より大きい場合は、インスタンスは標準の完全 LOB モードのようにソーステーブルまたはソースビューの参照を使用して LOB を移行します。変更データキャプチャ (CDC) のロードの場合、インスタンスはすべての LOB をソーステーブルの参照を使用して移行します。これは標準の完全 LOB モードと同様です (以下を参照)。これは、LOB に関係なく行われます。

 Note

全ロードタスクに対してのみビューを移行できます。

このモードにより、移行速度はより高速な制限付き LOB モードと低速な標準の完全 LOB モードの間になります。このモードは、小さい LOB と大きい LOB が混在しており、ほとんどの LOB が小さい場合にのみ使用します。

この組み合わせ完全 LOB モードは、つぎのエンドポイントのみで使用できます。

- IBM Db2 (ソースとして)
- SAP ASE (ソースあるいはターゲットとして)

`unlimited` モードに指定するメカニズムに関わらず、インスタンスはすべての LOB を完全に移行し、切り捨ては行われません。

- `none` - レプリケーション インスタンスはタスク LOB 設定を使用して、選択されたテーブルまたはビューの LOB を移行します。このオプションを使用すると、選択されたテーブルまたはビューで LOB 設定を使用した場合と使用しない場合の移行結果を比較できます。

指定したテーブルまたはビューにレプリケーションに含まれる LOB があるときには、`limited` LOB モードを使用する場合のみ `BatchApplyEnabled` タスクを `true` に設定できます。

場合によっては、`BatchApplyEnabled` を `true` に、また、`BatchApplyPreserveTransaction` を `false` に設定できます。このようなケースでは、

テーブルまたはビューに LOB があり、ソースおよびターゲットのエンドポイントが Oracle である場合に、インスタンスは BatchApplyPreserveTransaction を true に設定します。

- bulk-max-size - 前の項目で説明した mode に応じて、この値を 0 または 0 以外の値 (KB) に設定します。limited モードでは、このパラメータにゼロ以外の値を設定する必要があります。

インスタンスは LOB をバイナリ形式に変換します。したがって、レプリケートする必要がある最大の LOB を指定するには、サイズを 3 倍します。たとえば、最大の LOB が 2 MB の場合、bulk-max-size を 6000 (6 MB) に設定します。

テーブル設定の例

テーブル設定を使用する説明の例を次に示します。

Exampleパーティションでセグメント化されたテーブルのロード

次の例では、すべてのパーティションに基づいて並列でロードすることで、ソース内の SALES テーブルを効率的にロードします。

```
{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "%",
      "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include"
  },
  {
    "rule-type": "table-settings",
    "rule-id": "2",
    "rule-name": "2",
    "object-locator": {
      "schema-name": "HR",
      "table-name": "SALES"
    },
    "parallel-load": {
      "type": "partitions-auto"
    }
  }
]
```

```
}
```

Exampleサブパーティションでセグメント化されたテーブルのロード

次の例では、すべてのサブパーティションに基づいて並列でロードすることで、Oracle ソース内の SALES テーブルを効率的にロードします。

```
{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "%",
      "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include"
  },
  {
    "rule-type": "table-settings",
    "rule-id": "2",
    "rule-name": "2",
    "object-locator": {
      "schema-name": "HR",
      "table-name": "SALES"
    },
    "parallel-load": {
      "type": "subpartitions-auto"
    }
  }
]
```

Exampleパーティションのリストでセグメント化されたテーブルのロード

次の例では、特定のパーティションのリストに基づいて並列でロードすることで、ソース内の SALES テーブルをロードします。ここで、指定されたパーティションは ABCD や EFGH などアルファベットの一部分で始まる値に命名されます。

```
{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
```

```

        "rule-name": "1",
        "object-locator": {
            "schema-name": "%",
            "table-name": "%"
        },
        "rule-action": "include"
    },
    {
        "rule-type": "table-settings",
        "rule-id": "2",
        "rule-name": "2",
        "object-locator": {
            "schema-name": "HR",
            "table-name": "SALES"
        },
        "parallel-load": {
            "type": "partitions-list",
            "partitions": [
                "ABCD",
                "EFGH",
                "IJKL",
                "MNOP",
                "QRST",
                "UVWXYZ"
            ]
        }
    }
]
}

```

Example 選択されたパーティションおよびサブパーティションのリストでセグメント化された Oracle テーブルのロード

次の例では、選択されたパーティションおよびサブパーティションのリストを使用して並列でロードすることで、Oracle ソースの SALES テーブルをロードします。ここで、指定されたパーティションは ABCD や EFGH などアルファベットの一部分で始まる値に命名されます。指定されたサブパーティションは、数字で始まる値を取って命名されます。たとえば、01234 や 56789 などです。

```

{
    "rules": [{
        "rule-type": "selection",
        "rule-id": "1",
        "rule-name": "1",

```

```

        "object-locator": {
            "schema-name": "%",
            "table-name": "%"
        },
        "rule-action": "include"
    },
    {
        "rule-type": "table-settings",
        "rule-id": "2",
        "rule-name": "2",
        "object-locator": {
            "schema-name": "HR",
            "table-name": "SALES"
        },
        "parallel-load": {
            "type": "partitions-list",
            "partitions": [
                "ABCD",
                "EFGH",
                "IJKL",
                "MNOP",
                "QRST",
                "UVWXYZ"
            ],
            "subpartitions": [
                "01234",
                "56789"
            ]
        }
    }
]
}

```

Example列の値の範囲でセグメント化されたテーブルのロード

次の例では、SALES_NO および REGION 列の値の範囲で指定されたセグメントを使用して並列でロードすることで、ソース内の SALES テーブルをロードします。

```

{
    "rules": [{
        "rule-type": "selection",
        "rule-id": "1",
        "rule-name": "1",

```

```
        "object-locator": {
            "schema-name": "%",
            "table-name": "%"
        },
        "rule-action": "include"
    },
    {
        "rule-type": "table-settings",
        "rule-id": "2",
        "rule-name": "2",
        "object-locator": {
            "schema-name": "HR",
            "table-name": "SALES"
        },
        "parallel-load": {
            "type": "ranges",
            "columns": [
                "SALES_NO",
                "REGION"
            ],
            "boundaries": [
                [
                    "1000",
                    "NORTH"
                ],
                [
                    "3000",
                    "WEST"
                ]
            ]
        }
    }
]
```

ここで、2つの列は、SALES_NO および REGION という名前でセグメント範囲に指定されます。2つの境界は2セットの列の値(["1000", "NORTH"] および ["3000", "WEST"]) で指定されます。

したがって、これら2つの境界によって、並列でロードされる次の3つのテーブルセグメントが識別されます。

セグメント 1

SALES_NO が 1000 以下であり REGION が "NORTH" 未満である行。つまり、EAST リージョンで販売数が最大 1000 まで。

セグメント 2

セグメント 1 以外で SALES_NO が 3000 以下であり REGION が "WEST" 未満である行。つまり、NORTH および SOUTH リージョンで販売数が 1,000 を超え 3,000 まで。

セグメント 3

セグメント 1 および セグメント 2 以外の残りすべての行。つまり、「WEST」リージョンで販売数が 3000 超。

Example 1 つは範囲でセグメント化され、もう 1 つはパーティションでセグメント化された 2 つのテーブルのロード

次の例では、SALES テーブルを識別したセグメント境界で並列にロードします。また、前の例と同様に、ORDERS テーブルをすべてのパーティションで並列にロードします。

```
{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "%",
      "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include"
  },
  {
    "rule-type": "table-settings",
    "rule-id": "2",
    "rule-name": "2",
    "object-locator": {
      "schema-name": "HR",
      "table-name": "SALES"
    },
    "parallel-load": {
      "type": "ranges",
      "columns": [
```



```

        "SALES_NO",
        "REGION"
    ],
    "boundaries": [
        [
            "1000",
            "NORTH"
        ],
        [
            "3000",
            "WEST"
        ]
    ]
},
{
    "rule-type": "table-settings",
    "rule-id": "3",
    "rule-name": "3",
    "object-locator": {
        "schema-name": "HR",
        "table-name": "ORDERS"
    },
    "parallel-load": {
        "type": "partitions-auto"
    }
}
]
}

```

Exampleタスク LOB 設定を使用した LOB を含むテーブルのロード

次の例では、タスク LOB 設定を使用して、すべての LOB を含め、ソースの ITEMS テーブルをロードします。100 MB の bulk-max-size 設定は無視され、limited または unlimited モードにクイックリセットするためにのみ残されます。

```

{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "%",

```

```

        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "table-settings",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "2",
      "object-locator": {
        "schema-name": "INV",
        "table-name": "ITEMS"
      },
      "lob-settings": {
        "mode": "none",
        "bulk-max-size": "100000"
      }
    }
  ]
}

```

Example制限付き LOB モードを使用した LOB を含むテーブルのロード

次の例では、ソース内の LOB を含む ITEMS テーブルを、切り捨てられない最大サイズが 100 MB の制限付き LOB モード (デフォルト) を使用してロードします。このサイズよりも大きい LOB はすべて 100 MB に切り捨てられます。すべての LOB は、他のすべての列のデータ型と一緒にインラインでロードされます。

```

{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "%",
      "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include"
  },
  {
    "rule-type": "table-settings",
    "rule-id": "2",
    "rule-name": "2",
    "object-locator": {

```

```

        "schema-name": "INV",
        "table-name": "ITEMS"
    },
    "lob-settings": {
        "bulk-max-size": "100000"
    }
}
]
}

```

Example標準の完全 LOB モードを使用したテーブルのロード

次の例では、標準の完全 LOB モードを使用して、すべての LOB を切り捨てずに、ソースの ITEMS テーブルをロードします。サイズを問わずすべての LOB は、ソーステーブルの各 LOB ごとに参照を使用して、他のデータ型とは別にロードされます。

```

{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "%",
      "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include"
  },
  {
    "rule-type": "table-settings",
    "rule-id": "2",
    "rule-name": "2",
    "object-locator": {
      "schema-name": "INV",
      "table-name": "ITEMS"
    },
    "lob-settings": {
      "mode": "unlimited",
      "bulk-max-size": "0"
    }
  }
]
}

```

Example 組み合わせ完全 LOB モードを使用した LOB を含むテーブルのロード

次の例では、組み合わせ完全 LOB モードを使用して、すべての LOB を切り捨てずに、ソースの ITEMS テーブルをロードします。サイズが 100 MB 以内のすべての LOB は他のデータ型とともにインラインでロードされます。制限付き LOB モードと同様です。サイズが 100 MB を超えるすべての LOB は、他のデータ型とは別にロードされます。この個別のロードでは、標準の完全 LOB モードのように、ソーステーブルのそのような各 LOB のルックアップが使用されます。

```
{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "%",
      "table-name": "%"
    },
    "rule-action": "include"
  },
  {
    "rule-type": "table-settings",
    "rule-id": "2",
    "rule-name": "2",
    "object-locator": {
      "schema-name": "INV",
      "table-name": "ITEMS"
    },
    "lob-settings": {
      "mode": "unlimited",
      "bulk-max-size": "100000"
    }
  }
]
```

データマスキングを使用して機密情報を非表示にする

移行するテーブルの 1 つ以上の列に保存されている機密データを非表示にする場合、データマスキングの変換ルールアクションを活用できます。バージョン 3.5.4 以降、はテーブルマッピングでデータマスキング変換ルールアクションの使用 AWS DMS を許可し、移行プロセス中に 1 つ以上の

列の内容を変更できます。は、変更されたデータをターゲットテーブルに AWS DMS ロードします。

AWS Database Migration Service には、データマスキング変換ルールアクションの 3 つのオプションがあります。

- データマスキング: 数字マスク
- データマスキング: 数字のランダム化
- データマスキング: ハッシュマスク

これらのデータマスキング変換ルールアクションは、他の変換ルールと同様に、レプリケーションタスクのテーブルマッピングで設定できます。ルールターゲットは列レベルに設定する必要があります。

マスキング文字を使用して列データの数値をマスキングする

「データマスキング: 数字マスク」変換ルールアクションでは、数字を指定した 1 つの ASCII 印刷可能文字 (空の文字または空白文字を除く) に置き換えることで、1 つ以上の列の数値データをマスクできます。

customer_master テーブルの cust_passport_no 列内のすべての桁をマスキング文字 '#' でマスクし、マスクされたデータをターゲットテーブルにロードする例を次に示します。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "cust_schema",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "transformation",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "2",
```

```

        "rule-target": "column",
        "object-locator": {
            "schema-name": "cust_schema",
            "table-name": "customer_master",
            "column-name": "cust_passport_no"
        },
        "rule-action": "data-masking-digits-mask",
        "value": "#"
    }
]
}

```

たとえば、ソーステーブルの列 `cust_passport_no` にレコード「C6BGJ56669K」が含まれている場合、AWS DMS タスクはこのデータをターゲットテーブルに として書き込みます "C#BGJ#####K"。

列内の数字を乱数に置き換える

変換ルール「データマスキング: 数字のランダム化」では、1 つ以上の列の各数値を乱数に置き換えることができます。次の例では、AWS DMS はソーステーブルの `cust_passport_no` 列のすべての桁を乱数 `customer_master` に置き換え、変更されたデータをターゲットテーブルに書き込みます。

```

{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "cust_schema",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "transformation",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "2",
      "rule-target": "column",
      "object-locator": {
        "schema-name": "cust_schema",

```

```
        "table-name": "customer_master",
        "column-name": "cust_passport_no"
    },
    "rule-action": "data-masking-digits-randomize"
}
]
```

たとえば、AWS DMS タスクはソーステーブルの `cust_passport_no` 列 "C6BGJ566669K" の値を変換 "C1BGJ842170K" し、ターゲットデータベースに書き込みます。

列データをハッシュ値に置き換える

変換ルール「データマスキング: ハッシュマスク」では、列データを SHA256 アルゴリズムを使用して生成されたハッシュに置き換えることができます。ハッシュの長さは常に 64 文字です。したがって、ターゲットテーブルの列の長さは 64 文字以上とする必要があります。または、`change-data-type` 変換ルールアクションを列に追加して、ターゲットテーブルの列の幅を拡大することもできます。

次の例では、ソーステーブル `customer_master` の `cust_passport_no` 列のデータに長さ 64 文字のハッシュ値を生成し、列の長さを拡大した後、変換されたデータをターゲットテーブルにロードします。

```
{
  "rules": [
    {
      "rule-type": "selection",
      "rule-id": "1",
      "rule-name": "1",
      "object-locator": {
        "schema-name": "cust_schema",
        "table-name": "%"
      },
      "rule-action": "include"
    },
    {
      "rule-type": "transformation",
      "rule-id": "2",
      "rule-name": "2",
      "rule-target": "column",
```

```
"object-locator": {
  "schema-name": "cust_schema",
  "table-name": "customer_master",
  "column-name": "cust_passport_no"
},
"rule-action": "change-data-type",
"data-type": {
  "type": "string",
  "length": "100",
  "scale": ""
},
{
  "rule-type": "transformation",
  "rule-id": "3",
  "rule-name": "3",
  "rule-target": "column",
  "object-locator": {
    "schema-name": "cust_schema",
    "table-name": "customer_master",
    "column-name": "cust_passport_no"
  },
  "rule-action": "data-masking-hash-mask"
}
]
```

たとえば、ソーステーブル `cust_passport_no` の 列に値 が含まれている場合“C6BGJ566669K”、AWS DMS タスクはターゲットテーブル“7CB06784764C9030CCC41E25C15339FEB293FFE9B329A72B5FED564E99900C75”にハッシュを書き込みます。

制限事項

- 各データマスキング変換ルールオプションは、特定の AWS DMS データ型でのみサポートされています。
- データマスキング: 数字マスクは、WSTRING および STRING のデータ型の列でサポートされています。
- データマスキング: 数字のランダム化は、符号なしの WSTRING, STRING; NUMERIC, INT1, INT2, INT4, and INT8 に対応するデータ型の列でサポートされています。

- データマスキング: ハッシュマスクは、WSTRING および STRING のデータ型の列でサポートされています。

データ型のソースエンジン AWS DMS のデータ型へのマッピングの詳細については、ソースエンジンのデータ型と AWS DMS データ型のマッピングを参照してください。[Oracle のソースデータ型](#)、[SQL Server のソースデータ型](#)、[PostgreSQL のソースデータ型](#)、[MySQL のソースデータ型](#)のソースデータ型を参照してください。

- 互換性のないデータ型の列にデータマスキングのルールアクションを使用すると、DMS タスクでエラーが発生します。DMS タスク設定の DataMaskingErrorPolicy を参照して、エラー処理の動作を指定してください。DataMaskingErrorPolicy の詳細については、「[エラー処理タスクの設定](#)」を参照してください。
- 使用するマスキングオプションでソース列タイプがサポートされていない場合は、change-data-type の変換ルールアクションを追加して、列のデータ型を互換性のある型に変更できます。change-data-type 変換の rule-id は、マスキング前にデータ型が変更されるように、マスキング変換の rule-id よりも小さい数値にする必要があります。
- 生成されるハッシュ値は一意で一貫性を持つため、プライマリキー/一意のキー/外部キーの列のマスキングにはデータマスキング: ハッシュマスクのアクションを使用します。他の 2 つのマスキングオプションでは、一意性を保証できません。
- データマスキング: 数字マスクとデータマスキング: 数字のランダム化は、列データ内の数字にのみ影響し、データの長さには影響しません。ただし、データマスキング: ハッシュマスクは列全体を変更し、データの長さは 64 文字に変更されます。したがって、マスクされる列に、それに応じて作成されるターゲットテーブルが、change-data-type の変換ルールを追加する必要があります。
- データマスキングの変換ルールアクションが指定された列は、AWS DMS のデータ検証から除外されます。プライマリキー/一意のキー列がマスクされている場合、このテーブルのデータ検証は実行されません。このようなテーブルの検証ステータスは No Primary key に等しくなります。

ソースフィルタの使用

ソースフィルタを使用すると、ソースからターゲットに転送されるレコードの数とタイプを制限できます。例えば、本社を拠点とする従業員だけがターゲットデータベースに移行されるように指定できます。フィルタは、選択ルールの一部です。データの列にフィルタを適用します。

ソースフィルタは、以下の制約に従う必要があります。

- 選択ルールには、フィルタを設定しないことも、1 つ以上のフィルタを選択することもできます。

- すべてのフィルタには 1 つ以上のフィルタ条件を設定できます。
- 複数のフィルタを使用する場合、フィルタのリストはフィルタ間で AND 演算子を使用しているものとして結合されます。
- 1 つのフィルタ内で複数のフィルタ条件を使用する場合、フィルタ条件のリストはフィルタ条件間で OR 演算子を使用しているものとして結合されます。
- フィルタは `rule-action = 'include'` の場合のみ適用されます。
- フィルタには、列名とフィルタ条件のリストが必要です。フィルター条件には、演算子に応じて、1 つの値、2 つの値、または値なしで関連付けられるフィルター演算子が必要です。
- 列名、テーブル名、ビュー名およびスキーマ名では大文字と小文字が区別されます。Oracle と Db2 の場合は常に大文字を使用する必要があります。
- フィルターは正確な名前のテーブルのみをサポートします。フィルターはワイルドカードをサポートしていません。

ソースフィルタの使用には、次の制限が適用されます。

- フィルタは、右から左に読む言語の列を計算しません。
- LOB 列にはフィルタを適用しないでください。
- フィルタは、作成後に更新されていない[immutable](イミュータブル)の列にのみ適用します。ソースフィルターが作成後に更新可能で変更可能な[mutable](ミュータブル) 列に適用された場合、不正な動作が発生する可能性があります。

例えば、列内の特定の行を除外または含めるフィルターでは、後で行が変更された場合でも、指定された行が常に除外または含められます。列 A で行 1～10 を除外または含むと、後でそれらが行 11～20 に変更されたとします。この場合、データが同じでなくなった場合でも、これらのデータは除外または含まれ続けます。

同様に、フィルタの範囲外の行が後で更新され (または更新後に削除され)、フィルタの定義に従って除外または含める必要があるとします。このような場合は、ターゲットでレプリケートされません。

ソースフィルターを使用する場合、次の追加の懸念事項が適用されます。

- フィルタリング定義とプライマリキーに含まれる列を使用してインデックスを作成することをお勧めします。

JSON 形式のソースフィルタールの作成

選択ルールで JSON filters パラメータを使用してソースフィルタを作成できます。filters パラメータは、1 つ以上の JSON オブジェクトの配列を指定します。各オブジェクトには、ソースフィルタのタイプ、列の名前、フィルタ条件を指定するパラメータがあります。これらのフィルタ条件には、1 つ以上のフィルタ演算子およびフィルタ値が含まれています。

次の表は、filters オブジェクトでソースフィルタリングを指定するパラメータを示しています。

パラメータ	値
filter-type	source
column-name	フィルターを適用するソース列の名前を持つパラメータです。名前は、大文字と小文字が区別されます。
filter-conditions	filter-operator 値に応じて、1 つまたは複数のオブジェクトでなる配列には filter-operator パラメータおよびゼロか正の関連値パラメータが含まれています。
filter-operator	次のいずれかの値を持つパラメータ: - lte— 1 つの値以下 - ste— 1 つの値以下 (lte エイリアス) - gte— 1 つ以上の値 - eq— 1 つの値に等しい - noteq— 1 つの値に等しくない - between - 2 つの値に等しい、またはその間 - notbetween - 2 つの値に等しい、またはその間 - null - NULL 個の値 - notnull — NULL 個の値でない
value または start-value と end-value または 値なし	filter-operator と関連付けられた 0 個またはそれ以上の値パラメータ:

パラメータ	値
	• <code>filter-operator</code> が <code>lte</code> または <code>ste</code>、<code>gte</code>、<code>eq</code>、<code>noteq</code> を使用する場合、<code>value</code> を使用して、1 つの値パラメータを指定します。 • <code>filter-operator</code> が <code>between</code> または <code>notbetween</code> の場合、<code>start-value</code> と <code>end-value</code> を使用して、2 つの値パラメータを指定します。 • <code>filter-operator</code> が <code>null</code> または <code>notnull</code> の場合、値パラメータを指定しません。

以下の例では、ソースフィルタを使用する一般的な方法をいくつか示します。

Example 1 つのフィルタ

次のフィルタは、`empid >= 100` のすべての従業員をターゲットデータベースにレプリケートします。

```
{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "test",
      "table-name": "employee"
    },
    "rule-action": "include",
    "filters": [{
      "filter-type": "source",
      "column-name": "empid",
      "filter-conditions": [{
        "filter-operator": "gte",
        "value": "100"
      }]
    }]
  }]
}
```

Example 複数のフィルタ演算子

以下のフィルタは、複数のフィルタ演算子を 1 つのデータ列に適用します。このフィルタは、(empid <= 10) または (empid is between 50 and 75) または (empid >= 100) のすべての従業員をターゲットデータベースにレプリケートします。

```
{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "test",
      "table-name": "employee"
    },
    "rule-action": "include",
    "filters": [{
      "filter-type": "source",
      "column-name": "empid",
      "filter-conditions": [{
        "filter-operator": "lte",
        "value": "10"
      }],
      "filter-operator": "between",
      "start-value": "50",
      "end-value": "75"
    }, {
      "filter-operator": "gte",
      "value": "100"
    }
  ]
}]
}
```

Example 複数のフィルタ

以下のフィルターは、テーブル内の 2 つの列に複数のフィルターを適用します。このフィルターは、(empid <= 100) および (dept = tech) のすべての従業員をターゲットデータベースにレプリケートします。

```
{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "test",
      "table-name": "employee"
    },
    "rule-action": "include",
    "filters": [{
      "filter-type": "source",
      "column-name": "empid",
      "filter-conditions": [{
        "filter-operator": "lte",
        "value": "100"
      }]
    }, {
      "filter-type": "source",
      "column-name": "dept",
      "filter-conditions": [{
        "filter-operator": "eq",
        "value": "tech"
      }]
    }
  ]
}]
}
```

Example NULL 値のフィルタリング

以下のフィルターは、空の値でフィルタリングする方法を示しています。これは、dept = NULL のすべての従業員をターゲットデータベースにレプリケートします。

```
{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "test",
      "table-name": "employee"
```

```
    },
    "rule-action": "include",
    "filters": [{
      "filter-type": "source",
      "column-name": "dept",
      "filter-conditions": [{
        "filter-operator": "null"
      }]
    }]
  }]
}
```

Example NOT 演算子を使用したフィルタリング

一部の演算子は、負形式で使用できます。次のフィルタは、(empid is < 50) OR (empid is > 75) のすべての従業員をターゲットデータベースにレプリケートします。

```
{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "test",
      "table-name": "employee"
    },
    "rule-action": "include",
    "filters": [{
      "filter-type": "source",
      "column-name": "empid",
      "filter-conditions": [{
        "filter-operator": "notbetween",
        "start-value": "50",
        "end-value": "75"
      }]
    }]
  }]
}
```

Example 混合フィルター演算子の使用

AWS DMS バージョン 3.5.0 から開始し、包括的な演算子と負の演算子を混在させることができます。

次のフィルタは、(empid != 50) AND (dept is not NULL) のすべての従業員をターゲットデータベースにレプリケートします。

```
{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "test",
      "table-name": "employee"
    },
    "rule-action": "include",
    "filters": [{
      "filter-type": "source",
      "column-name": "empid",
      "filter-conditions": [{
        "filter-operator": "noteq",
        "value": "50"
      }]
    }, {
      "filter-type": "source",
      "column-name": "dept",
      "filter-conditions": [{
        "filter-operator": "notnull"
      }]
    }]
  }]
}
```

その他のフィルター演算子と同時に null を使用する場合は、次の点に注意します。

- 同じフィルター内で包括フィルター条件、負のフィルター条件、null フィルター条件を同時に使用すると、NULL 値を持つレコードはレプリケートされません。

- 同じフィルター内で包含フィルター条件を使用せずに、負のフィルター条件と null フィルター条件を同時に使用すると、データはレプリケートされません。
- null フィルター条件を明示的に設定せずに負のフィルター条件を使用すると、NULL 値を持つレコードはレプリケートされません。

時刻と日付でフィルタリング

インポートするデータを選択するときは、フィルター条件の一部として日付または時刻を指定できます。はフィルタリングに日付形式 YYYY-MM-DD と時刻形式 YYYY-MM-DD HH:MM:SS.SSS AWS DMS を使用します。AWS DMS 比較関数は SQLite の規則に従います。SQLite のデータ型と日付変換については、SQLite ドキュメントの「[SQLite バージョン 3 のデータ型](#)」をご参照ください。

以下の例は、日付をフィルタリングする方法を示しています。これは、empstartdate >= January 1, 2002 のすべての従業員をターゲットデータベースにレプリケートします。

Example 1 つの日付フィルタ

```
{
  "rules": [{
    "rule-type": "selection",
    "rule-id": "1",
    "rule-name": "1",
    "object-locator": {
      "schema-name": "test",
      "table-name": "employee"
    },
    "rule-action": "include",
    "filters": [{
      "filter-type": "source",
      "column-name": "empstartdate",
      "filter-conditions": [{
        "filter-operator": "gte",
        "value": "2002-01-01"
      }]
    }]
  }]
}
```

タスクの移行前評価の有効化と操作

移行前評価では、データベース移行タスクの特定のコンポーネントを評価して、移行タスクが期待どおりに実行されない可能性のある問題を特定するのに役立ちます。この評価では、新規または変更されたタスクを実行する前に問題を特定し、修正できます。これにより、要件を満たしていないことや既知の制限事項によるタスクの失敗に関連した遅延を回避できます。

AWS DMS では、移行前評価の 2 つの異なるオプションにアクセスできます。

- データ型の評価: 評価の範囲が限られている従来のレポート。
- 移行前評価の実行: データ型評価の結果を含め、さまざまな種類の個別の評価が含まれます。

Note

移行前評価の実行を選択した場合、データ型の評価を個別に選択する必要はありません。

これらのオプションに関して以下のトピックで説明されています。

- [移行前評価の実行の指定、スタート、および表示](#): 移行前 (推奨) 評価の実行では、新規または既存の移行タスク構成に基づいて実行する 1 つ以上の個別の評価を指定します。個々の評価では、移行タイプ、サポートされるオブジェクト、インデックス構成、移行するスキーマとテーブルを識別するテーブルマッピングなどその他のタスク設定などの条件の視点から、サポートされるソースやターゲット データベースの特定の要素を評価します。

例えば、個々の評価では、AWS DMS エンジンのバージョンに基づいて、移行可能か移行不可のソース データ型またはプライマリキー形式かを評価できます。最新の評価実行の結果を開始して表示し、AWS DMS マネジメントコンソールを使用するか、AWS CLI および SDKs を使用して AWS DMS API にアクセスすることで、タスクのすべての以前の評価実行の結果を表示できます。また、で選択した Amazon S3 バケット内のタスクの以前の評価実行の結果を表示 AWS DMS し、これらの結果を保存することもできます。

Note

利用可能な個々の評価数と種類は、経時的に増加する傾向があります。定期更新の詳細については、「[個別の評価を指定する](#)」をご参照ください。

- [データ型評価の開始と表示 \(従来\)](#): データ型 (従来) 評価は、単一の JSON 構造での単一タイプの移行前評価の結果を返します: サポートされているリレーショナル ソースデータベースインスタンスで正しく移行されない可能性のあるデータ型。このレポートは、移行用に選択されているソースデータベースのすべてのスキーマとテーブルにあり、問題のあるデータ型の結果を返します。

移行前評価の前提条件を作成する

このセクションでは、移行前評価の作成に必要な Amazon S3 および IAM リソースについて説明します。

Important

以下の前提条件は、独自の Amazon S3 バケットと IAM ロールを指定する場合にのみ必要です。

S3 バケットを作成する

AWS DMS は、移行前評価レポートを S3 バケットに保存します。S3 バケットを作成するには、次の操作を実行します。

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/s3/> で Amazon S3 コンソールを開きます。
2. [バケットを作成] を選択します。
3. [バケットの作成] ページで、dms-bucket-*yoursignin* などのバケットのサインイン名を含む、グローバルに一意の名前を入力します。
4. DMS 移行タスク AWS リージョン の を選択します。
5. 残りの設定はそのままにして、[バケットの作成] を選択します。

IAM リソースを作成する

DMS は IAM ロールとポリシーを使用して S3 バケットにアクセスし、移行前評価の結果を保存します。

IAM ポリシーを作成するには、次の操作を行います。

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/iam/> で IAM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、ポリシー を選択してください。
3. [Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。
4. [ポリシーの作成] ページで、[JSON] タブをクリックします。
5. 次の JSON コードをエディタに貼り付けて、サンプルコードを置き換えます。*amzn-s3-demo-bucket* を、前のセクションで作成した Amazon S3 バケットの名前に置き換えます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObjectTagging"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
      ]
    }
  ]
}
```

6. [次へ: タグ]、[次へ: 確認] の順に選択します。

7. [名前*] には **DMSPremigrationAssessmentS3Policy** と入力して、[ポリシーを作成] をクリックします。

IAM ロールを作成するには、次の操作を行います。

1. IAM コンソールのナビゲーションペインで [ロール] を選択します。
2. [ロールの作成] を選択してください。
3. [信頼されたエンティティを選択] ページの [信頼されたエンティティタイプ] では、AWS [サービス] を選択します。他のサービスのユースケースでは AWS、DMS を選択します。
4. [DMS] チェックボックスをオンにし、[次へ] を選択します。
5. [アクセス許可を追加] ページで、[DMSPremigrationAssessmentS3Policy] を選択します。[次へ] を選択します。
6. [名前、確認、および作成] ページで、[ロール名] に **DMSPremigrationAssessmentS3Role** と入力して、[ロールの作成] をクリックします。
7. [ロール] ページの [ロール名] には、**DMSPremigrationAssessmentS3Role** と入力します。[DMSPremigrationAssessmentS3Role] を選択します。
8. [DMSPremigrationAssessmentS3Role] ページで、[信頼関係] タブを選択します。[Edit trust policy] (信頼ポリシーを編集) を選択します。
9. [信頼ポリシーを編集] ページで、次の JSON コードをエディタに貼り付けて、既存のテキストを置き換えます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "dms.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

このポリシーは、移行前評価の実行結果を S3 バケットに保存する sts:AssumeRole アクセス許可を DMS に付与します。

10. [ポリシーの更新] を選択してください。

移行前評価の実行の指定、スタート、および表示

移行前評価は、新規または既存の移行タスク構成に基づいて実行する 1 つ以上の個別の評価を指定します。個々の評価では、移行タイプ、サポートされるオブジェクト、インデックス構成、および移行するスキーマとテーブルを識別するためのテーブルマッピングなどのその他のタスク設定などの検討事項に応じて、ソースまたはターゲットデータベースの特定の要素を評価します。例えば、個々の評価では、移行可能または移行不可のソースデータ型またはプライマリキー形式を一つずつ評価する場合があります。

個別の評価を指定する

新しい評価の実行を作成するとき、タスク設定に適用可能な個々の評価の一部またはすべての実行を選択できます。

AWS DMS は、次のリレーショナルソースおよびターゲットデータベースエンジンの移行前評価の実行をサポートします。

- [Oracle の評価](#)
- [SQL Server の評価](#)
- [MySQL の評価](#) (MariaDB と Amazon Aurora MySQL 互換エディションを含む)
- [PostgreSQL の評価](#) (Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションを含む)
- [the section called “MariaDB の評価”](#)
- [the section called “Db2 LUW 評価”](#)

移行前の評価の実行のスタートと表示

AWS DMS マネジメントコンソール、AWS CLI および AWS DMS API を使用して、新規または既存の移行タスクの移行前評価の実行を開始できます。

新規または既存のタスクに対して移行前評価をスタートするには

1. AWS DMS マネジメントコンソールで [Database migration tasks] (データベース移行タスク) のページから、次のいずれかを実行します：

- 新しいタスクを作成して評価するには、[タスクの作成] を選択します。[Create database migration task page] (データベース移行タスクの作成ページ) が開きます：
 1. テーブルマッピングなど、タスクの作成に必要なタスク設定を入力します。
 2. [移行前評価] セクションで、[移行前評価の実行] チェックボックスがオンになっています。このページには、新しいタスクの評価実行を指定するオプションが含まれています。

 Note

新しいタスクを作成するときに、移行前評価の実行を有効にすると、タスクの作成時にタスクを自動的にスタートするオプションが無効になります。評価の実行が完了したら、タスクを手動でスタートできます。

- 既存のタスクを評価するには、[データベース移行タスク] ページで既存のタスクの [識別子] を選択します。選択した既存のタスクのタスクページが開きます：
 1. [Actions] (アクション) を選択し、[Create premigration assessment] (移行前評価を作成) を選択します。[Create premigration assessment] (移行前評価を作成) ページが開き、既存のタスクに対する評価の実行を指定するオプションが表示されます。
- 2. 評価実行の一意の名前を入力するか、デフォルト値のままにしておきます。
- 3. この評価の実行に含める使用可能な個別の評価を選択します。現在のタスク設定に基づいて、使用可能な個別評価のみ選択可能です。デフォルトでは、使用可能なすべての個別評価が有効で、選択されています。
- 4. 評価結果レポートを保存するために、アカウント内の Amazon S3 バケットとフォルダを検索して選択します。評価実行のリソースの設定に関する詳細については、「[移行前評価の前提条件を作成する](#)」を参照してください。
- 5. 選択した Amazon S3 バケットおよびフォルダへの完全なアカウントアクセス権を持つ IAM ロールを選択または入力します。評価実行のリソースの設定に関する詳細については、「[移行前評価の前提条件を作成する](#)」を参照してください。
- 6. 必要に応じて、Amazon S3 バケットの評価結果レポートの暗号化設定を選択します。S3 バケットの暗号化に関する詳細については、「[Amazon S3 バケット向けのサーバー側のデフォルトの暗号化動作の設定](#)」を参照してください。

7. 新しいタスクのため[Create task] (タスクの作成) を選択するか、既存のタスクについて[Create] (作成) を選択します。

[データベース移行タスク] ページが開き、新しいタスクまたは変更されたタスクが [作成中...] の [ステータス] でリストに表示され、タスクの作成後に移行前評価の実行が開始されることを示すバナーメッセージも表示されます。

AWS DMS では、AWS DMS マネジメントコンソール、AWS CLI、または AWS DMS API を使用して、最新および以前のすべての移行前評価の実行にアクセスできます。

評価の実行結果を表示するには

1. AWS DMS マネジメントコンソールから、データベース移行タスクページで既存のタスクの識別子を選択します。既存のタスクのタスクページが開きます。
2. 既存のタスクページで [Premigration assessments] (移行前評価) タブを選択します。これにより、そのページに [移行前評価] セクションが開き、評価実行の結果が名前順、また新しい順に表示されます。最新の結果がリストの上部に表示されます。結果を表示する評価実行名を選択します。

これらの評価結果は、最新の評価の実行名とそのステータスの概要から始まり、指定された個々の評価とそのステータスのリストが続きます。次に、リスト内の名前を選択して、個々の評価のステータスの詳細を調べることができます。結果は、テーブルの列レベルまで表示されます。

アセスメント実行のステータス概要と個々の評価の両方に、[Status] (ステータス) 値が表示されます。この値は、評価実行の全体的なステータスと、個別評価の同様のステータスを示します。以下のリストに示しているのは、評価実行の[Status] (ステータス) 値:

- "cancelling" — 評価の実行はキャンセルされました。
- "deleting" — 評価の実行は削除されました。
- "failed" — 少なくとも 1 つの個別評価が failed ステータスです。このステータスは、エラー条件を含む他のすべてのステータスよりも優先されます。
- "error-provisioning" — リソースのプロビジョニング中に内部エラーが発生しました (provisioning ステータス)。このステータスは、個々の評価に失敗したステータスがない場合にのみ割り当てられます。プロビジョニングエラーにより評価の実行が妨げられ、検証に失敗した可能性があるためです。

- "error-executing" — 個々の評価の実行中に内部エラーが発生しました (running ステータス)。このステータスは、個々の評価に失敗したステータスがない場合にのみ割り当てられます。これは、エラー条件によって評価が完了できず、検証に失敗した可能性があるためです。
- "invalid state" — 評価の実行の状態が不明です。
- "passed" — 個々の評価はすべて正常に完了し、失敗、警告、エラーのステータスはありません。
- "provisioning" — 個々の評価の実行に必要なリソースがプロビジョニングされています。
- "running" — 個々の評価が実行されています。
- "starting" — 評価の実行のスタート中ですが、個別評価に対してリソースがまだプロビジョニングされていません。
- "warning" — 少なくとも 1 つの個別の評価が warning ステータスで完了し、評価が失敗したりエラーステータスになったりしていない。

以下のリストに示しているのは、評価実行の個々の評価についての [Status] (ステータス) 値です：

- "cancelled" — 個々の評価は、評価の実行をキャンセルする一環としてキャンセルされました。
- "error" — 個々の評価は正常に完了しませんでした。
- "failed" — 個々の評価が正常に完了し、検証結果が失敗しました。詳細については、結果の詳細をご参照ください。
- "invalid state" — 個々の評価の状態が不明です。
- "passed" — 個々の評価は検証結果が成功で完了しました。
- "pending" — 個々の評価の実行を待っています。
- "running" — 個々の評価中です。
- "warning" — 警告ステータスで完了した個々の評価。
- "skipped" — 評価の実行中に個々の評価がスキップされました。

Amazon S3 で評価実行結果の JSON ファイルを表示することもできます。

Amazon S3 で実行される評価の JSON ファイルを表示するには

1. AWS DMS マネジメントコンソールから、評価実行のステータス概要に表示される Amazon S3 バケットリンクを選択します。これにより、バケットフォルダと、バケットに保存されている他の Amazon S3 オブジェクトのリストが表示されます。結果がバケットフォルダに保存されている場合は、フォルダを開きます。

2. 評価の実行結果は、いくつかの JSON ファイルで確認できます。summary.json ファイルには、評価実行の全体的な結果が含まれています。残りのファイルは、評価の実行に指定された unsupported-data-types-in-source.json といったような個別評価名が付けられます。。これらのファイルには、選択した評価実行の対応する個別評価の結果が含まれます。

既存の移行タスクの移行前評価の実行を開始して結果を表示するには、次の CLI コマンドと AWS DMS API オペレーションを実行します。

- CLI:[describe-applicable-individual-assessments](#)、API:[DescribeApplicableIndividualAssessments](#) - 1 つ以上のタスク構成パラメータを所与として、新しい移行前評価実行で指定できる個別評価のリストを提供します。
- CLI:[start-replication-task-assessment-run](#)、API:[StartReplicationTaskAssessmentRun](#) - 既存の移行タスクの 1 つ以上の個別評価に対して、新しい移行前評価の実行を開始します。
- CLI:[describe-replication-task-assessment-runs](#)、API:[DescribeReplicationTaskAssessmentRuns](#) - フィルター設定に基づいて、移行前評価実行のページ割りされたリストを返します。
- CLI:[describe-replication-task-individual-assessments](#)、API:[DescribeReplicationTaskIndividualAssessments](#) — フィルター設定に基づいて、個々の評価のページ割りされたリストを返します。
- CLI:[cancel-replication-task-assessment-run](#)、API:[CancelReplicationTaskAssessmentRun](#) - 1 つの移行前評価実行をキャンセルしますが、削除はしません。
- CLI:[delete-replication-task-assessment-run](#)、API:[DeleteReplicationTaskAssessmentRun](#) - 1 つの移行前評価実行の記録を削除します。

個別の評価

このセクションでは、個別の移行前評価について説明します。

AWS DMS API を使用して個々の移行前評価を作成するには、[StartReplicationTaskAssessmentRun](#) アクションの IncludeOnly パラメータにリストされている API キーを使用します。

トピック

- [すべてのエンドポイントタイプの評価](#)

- [Oracle の評価](#)
- [SQL Server の評価](#)
- [MySQL の評価](#)
- [MariaDB の評価](#)
- [PostgreSQL の評価](#)
- [Db2 LUW 評価](#)

すべてのエンドポイントタイプの評価

このセクションでは、すべてのエンドポイントタイプの個別の移行前評価について説明します。

トピック

- [サポートされていないデータタイプ](#)
- [ラージオブジェクト \(LOB\) が使用されますが、ターゲット LOB 列は NULL 不可です。](#)
- [ラージオブジェクト \(LOB\) はあるが、プライマリキーまたは一意制約のないソーステーブル](#)
- [CDC、または全ロードおよび CDC タスクのみが対象の、プライマリキーのないソーステーブル](#)
- [CDC タスク専用プライマリキーのないターゲットテーブル](#)
- [サポートされていないソースプライマリキーのタイプ - 複合プライマリキー](#)

サポートされていないデータタイプ

API キー: unsupported-data-types-in-source

DMS がサポートしていないソースエンドポイントのデータ型を確認します。エンジン間ですべてのデータ型を移行できるわけではありません。

ラージオブジェクト (LOB) が使用されますが、ターゲット LOB 列は NULL 不可です。

API キー: full-lob-not-nullable-at-target

レプリケーションがフル LOB モードまたはインライン LOB モードを使用する場合、ターゲット内の LOB 列の nullability を確認します。これらの LOB モードを使用する場合、DMS では LOB 列が null である必要があります。この評価では、ソースおよびターゲットデータベースがリレーショナル型である必要があります。

ラージオブジェクト (LOB) はあるが、プライマリキーまたは一意制約のないソーステーブル

API キー: table-with-lob-but-without-primary-key-or-unique-constraint

LOB を持つが、プライマリ キーまたは一意キーのないソーステーブルが存在するかどうかをチェックします。DMS で LOB を移行するには、テーブルはプライマリキーまたは一意のキーを持っている必要があります。この評価では、ソースデータベースがリレーショナル型である必要があります。

CDC、または全ロードおよび CDC タスクのみが対象の、プライマリキーのないソーステーブル

API キー: table-with-no-primary-key-or-unique-constraint

全ロードおよび変更データキャプチャ (CDC) 移行、または CDC のみの移行のソーステーブルにプライマリキーまたは一意のキーが存在するかどうかを確認します。プライマリキーまたは一意のキーがないと、CDC の移行中にパフォーマンスの問題が発生しやすいです。この評価では、ソースデータベースがリレーショナル型であり、移行タイプに CDC が含まれている必要があります。

CDC タスク専用プライマリキーのないターゲットテーブル

API キー: target-table-has-unique-key-or-primary-key-for-cdc

CDC のみの移行で作成済みターゲットテーブルに、プライマリ キーまたは一意キーが存在するかどうかをチェックします。DMS が更新や削除を適用する場合、プライマリキーまたは一意のキーがないとターゲットで完全なテーブルスキャンが発生する可能性があります。これにより、CDC 移行中にパフォーマンス上の問題が発生する可能性があります。この評価では、ターゲットデータベースがリレーショナル型であり、移行タイプに CDC が含まれている必要があります。

サポートされていないソースプライマリキーのタイプ - 複合プライマリキー

API キー: unsupported-source-pk-type-for-elasticsearch-target

Amazon OpenSearch Service に移行する際、ソーステーブルに複合プライマリキーがあるかを確認する。ソーステーブルのプライマリキーは、1 つの列のみで構成する必要があります。この評価では、ソースデータベースがリレーショナル型で、ターゲットデータベースが DynamoDB である必要があります。

Note

DMS は、ソースプライマリキーが複数の列で構成される OpenSearch Service ターゲットへのソースデータベースの移行をサポートしています。

Oracle の評価

Oracle をソースとして使用する場合のアクセス許可の詳細については、[のセルフマネージド Oracle ソースに必要なユーザーアカウント権限 AWS DMS](#)「」または [の マネージド Oracle ソースに必要なユーザーアカウント権限を参照してください。 AWSAWS DMS](#)

Note

このセクションでは、Oracle をソースまたはターゲットとして使用する移行タスクの個々の移行前評価について説明します AWS DMS。

のソースとしてセルフマネージド Oracle データベースを使用している場合は AWS DMS、次のアクセス許可セットを使用してください。

```
grant select on gv_$parameter to dms_user;
grant select on v_$instance to dms_user;
grant select on v_$version to dms_user;
grant select on gv_$ASM_DISKGROUP to dms_user;
grant select on gv_$database to dms_user;
grant select on DBA_DB_LINKS to dms_user;
grant select on gv_$log_History to dms_user;
grant select on gv_$log to dms_user;
grant select on dba_types to dms_user;
grant select on dba_users to dms_user;
grant select on dba_directories to dms_user;
grant execute on SYS.DBMS_XMLGEN to dms_user;
```

AWS DMS Serverless のソースとしてセルフマネージド Oracle データベースを使用している場合は、追加のアクセス許可が必要です。

```
grant select on dba_segments to dms_user;
grant select on v_$tablespace to dms_user;
grant select on dba_tab_subpartitions to dms_user;
grant select on dba_extents to dms_user;
```

のソースとして AWS マネージド Oracle データベースを使用している場合は AWS DMS、次のアクセス許可のセットを使用します。

```
EXEC RDSADMIN.RDSADMIN_UTIL.GRANT_SYS_OBJECT('V_$PARAMETER', 'dms_user',
'SELECT');
EXEC RDSADMIN.RDSADMIN_UTIL.GRANT_SYS_OBJECT('V_$INSTANCE',
'dms_user', 'SELECT');
```

```

EXEC RDSADMIN.RDSADMIN_UTIL.GRANT_SYS_OBJECT('V_
$VERSION','dms_user','SELECT');
EXEC RDSADMIN.RDSADMIN_UTIL.GRANT_SYS_OBJECT('GV_
$ASM_DISKGROUP','dms_user','SELECT');
EXEC RDSADMIN.RDSADMIN_UTIL.GRANT_SYS_OBJECT('GV_
$DATABASE','dms_user','SELECT');
EXEC
RDSADMIN.RDSADMIN_UTIL.GRANT_SYS_OBJECT('DBA_DB_LINKS','dms_user','SELECT');
EXEC RDSADMIN.RDSADMIN_UTIL.GRANT_SYS_OBJECT('GV_
$log_history','dms_user','SELECT');
EXEC RDSADMIN.RDSADMIN_UTIL.GRANT_SYS_OBJECT('GV_
$log','dms_user','SELECT');
EXEC
RDSADMIN.RDSADMIN_UTIL.GRANT_SYS_OBJECT('DBA_TYPES','dms_user','SELECT');
EXEC
RDSADMIN.RDSADMIN_UTIL.GRANT_SYS_OBJECT('DBA_USERS','dms_user','SELECT');
EXEC
RDSADMIN.RDSADMIN_UTIL.GRANT_SYS_OBJECT('DBA_DIRECTORIES','dms_user',
'SELECT');

GRANT SELECT ON RDSADMIN.RDS_CONFIGURATION to dms_user;
GRANT EXECUTE ON SYS.DBMS_XMLGEN TO dms_user;

```

AWS DMS Serverless のソースとして AWS マネージド Oracle データベースを使用している場合は、追加のアクセス許可が必要です。

```

EXEC RDSADMIN.RDSADMIN_UTIL.GRANT_SYS_OBJECT('DBA_SEGMENTS','dms_user',
'SELECT');

EXEC
RDSADMIN.RDSADMIN_UTIL.GRANT_SYS_OBJECT('DBA_TAB_SUBPARTITIONS','dms_user',
'SELECT');

EXEC
RDSADMIN.RDSADMIN_UTIL.GRANT_SYS_OBJECT('DBA_EXTENTS','dms_user','SELECT');
EXEC RDSADMIN.RDSADMIN_UTIL.GRANT_SYS_OBJECT('V_
$tablespace','dms_user','SELECT');

```

のターゲットとして自己管理型 Oracle データベースを使用している場合は AWS DMS、次のアクセス許可のセットを使用します。

```

grant select on v_$instance to dms_user;
grant execute on SYS.DBMS_XMLGEN to dms_user;

```

のターゲットとして AWS マネージド Oracle データベースを使用している場合は AWS DMS、次のアクセス許可のセットを使用します。

```
EXEC RDSADMIN.RDSADMIN_UTIL.GRANT_SYS_OBJECT('V_$INSTANCE', 'dms_user',  
  'SELECT');  
  
GRANT EXECUTE ON SYS.DBMS_XMLGEN TO dms_user;
```

トピック

- [BatchApplyEnabled が有効な場合、制限付き LOB モードのみを使用していることを検証する](#)
- [ソースのテーブルにスケールが指定されていない数値データ型の列があるかどうかを検証する](#)
- [ターゲットデータベースのトリガーを検証する](#)
- [ソースの archivelog DEST_ID が 0 に設定されているかどうかを検証する](#)
- [フルロード中にターゲットデータベースでセカンダリインデックスが有効になっているかどうかを検証する](#)
- [BatchApplyEnabled を使用し、DMS タスクスコープで使用されているテーブルに 999 以上の列があるかどうかを検証する](#)
- [データベースレベルでサプリメンタルロギングを確認する](#)
- [スタンバイのために必要な DB リンクが作成されているかを検証する](#)
- [LOB データ型と Binary Reader が設定されているかに関する Oracle の検証](#)
- [データベースが CDB かを検証します。](#)
- [Oracle Database Edition を確認します。](#)
- [DMS の Oracle CDC メソッドを検証する](#)
- [DMS の Oracle RAC 設定を検証する](#)
- [DMS ユーザーにターゲットのアクセス許可があるかどうかを検証する](#)
- [すべての列にサプリメンタルロギングが必要かどうかを検証する](#)
- [プライマリキーや固有キーを持つテーブルでサプリメンタルロギングが有効になっているかどうかを検証する。](#)
- [SecureFile LOB があり、タスクがフル LOB モードに設定されているかどうかを検証する](#)
- [関数ベースのインデックスがタスクの範囲に含まれているテーブル内で使用されているかどうかを検証する。](#)

- グローバル一時テーブルがタスクの範囲に含まれるテーブルで使用されているかどうかを検証する。
- オーバーフローセグメントがあり、インデックスで整理されるテーブルが、タスクの範囲に含まれるテーブルで使用されているかどうかを検証する。
- タスクの範囲に含まれるテーブルでマルチレベルのネストテーブルが使用されていることを検証する。
- タスクの範囲に含まれるテーブルで非表示の列が使用されているかどうかを検証する。
- ROWID 列に基づくマテリアライズドビューが、タスクの範囲に含まれるテーブルで使用されているかどうかを検証する。
- Active Data Guard DML リダイレクト機能を使用しているかどうかを検証する。
- ハイブリッドパーティションテーブルが使用されているかどうかを検証する。
- スキーマのみの Oracle アカウントが使用されているかどうかを検証する
- 仮想列が使用されているかどうかを検証する
- タスクの範囲で定義されているテーブル名にアポストロフィが含まれているかどうかを検証する。
- タスクの範囲で定義された列に XMLType、Long、または Long Raw データ型があるかどうかを検証し、タスク設定の LOB モード設定を検証する。
- ソース Oracle バージョンが でサポートされているかどうかを確認します AWS DMS。
- ターゲット Oracle バージョンが でサポートされているかどうかを検証します AWS DMS。
- DMS ユーザーにデータ検証を使用するために必要なアクセス許可があるかどうかを検証する。
- DMS ユーザーに Oracle ASM でバイナリリーダーを使用するアクセス許可があるかどうかを検証する。
- DMS ユーザーに Oracle ASM 以外でバイナリリーダーを使用するアクセス許可があるかどうかを検証する。
- DMS ユーザーに CopyToTempFolder メソッドでバイナリリーダーを使用するアクセス許可があるかどうかを検証する。
- DMS ユーザーに Oracle スタンバイをソースとして使用するアクセス許可があるかどうかを検証する
- DMS ソースがアプリケーションコンテナ PDB に接続されているかどうかを検証する
- テーブルにタスクの範囲に含まれる XML データ型があるかどうかを検証する。
- ソースデータベースでアーカイブログモードが有効になっているかどうかを検証する。
- RDS Oracle のアーカイブログ保持を検証する。
- テーブルにタスクの範囲に含まれる拡張データ型があるかどうかを検証する。

- タスクの範囲に含まれるオブジェクト名の長さを検証する。
- DMS ソースが Oracle PDB に接続されているかどうかを検証する
- テーブルにタスクの範囲で空間列があるかどうかを検証する。
- DMS ソースが Oracle スタンバイに接続されているかどうかを検証する。
- ソースデータベーステーブルスペースが TDE を使用して暗号化されているかどうかを検証する。
- ソースデータベースが自動ストレージ管理 (ASM) を使用しているかどうかを検証します
- バッチ適用が有効になっているかどうか、およびターゲット Oracle データベースのテーブルで並列処理がテーブルレベルまたはインデックスレベルで有効になっているかどうかを検証する
- タスクスコープ内のテーブルを検証して「バルク配列サイズ」パラメータを推奨
- HandleCollationDiff タスク設定が設定されているかどうかを検証する
- DMS 検証が有効になっている場合にテーブルにプライマリキーまたは一意のインデックスがあり、その状態が「有効」になっているかどうかを検証する
- Oracle Standby で Binary Reader がソースとして使用されているかどうかを検証する
- AWS DMS ユーザーに Oracle RDS スタンバイデータベースからデータをレプリケートするために必要なディレクトリアクセス許可があるかどうかを検証します。
- レプリケーションに使用される Oracle Standby のタイプを検証する
- RDS Oracle スタンバイに必要なディレクトリが作成されているかどうかを検証する
- プライマリキーまたは一意のインデックスがバッチ適用のターゲットに存在するかどうかを検証する
- プライマリキーと一意のインデックスの両方がバッチ適用のターゲットに存在するかどうかを検証する
- サポートされていない HCC レベルがフルロードに使用されているかどうかを検証する
- サポートされていない HCC レベルが CDC によるフルロードに使用されているかどうかを検証する
- サポートされていない HCC 圧縮が CDC に使用されているかどうかを検証する
- ソース圧縮方法に基づく CDC の推奨事項
- バッチ適用が有効になっているかどうかを確認し、テーブルに 999 個以上の列があるかどうかを検証する
- 数字ランダム化の変換ルールを確認する
- 数字マスクの変換ルールを確認する
- ハッシュマスクの変換ルールを確認する

- [データ検証タスク設定とデータマスキングの数字ランダム化が同時に有効になっていないことを確認する](#)
- [データ検証タスク設定とデータマスキングのハッシュマスクが同時に有効になっていないことを確認する](#)
- [データ検証タスク設定とデータマスキングの数字マスクが同時に有効になっていないことを確認する](#)
- [ストリーミングターゲットへのレプリケーションに LOBs または拡張データ型列が含まれていないことを検証する](#)
- [OpenTransactionWindow エンドポイント設定を使用するように CDC 専用タスクが設定されていることを検証する](#)
- [選択したオブジェクトが少なくとも 1 つソースデータベースに存在することを検証します](#)
- [ターゲットの外部キー制約が移行に対して無効になっていることを確認する](#)
- [Oracle データベースと AWS DMS バージョンに互換性があることを検証する](#)
- [セカンダリ制約とインデックス \(非プライマリ\) がソースデータベースに存在することを確認する](#)
- [セッションタイムアウト設定 \(IDLE_TIME\) が に設定されていることを確認します。UNLIMITED](#)
- [AWS DMS ユーザーにソースデータベースに対する必要なアクセス許可がすべて付与されていることを確認します。](#)
- [Oracle LogMiner の使用時に XMLTYPE または LOB 列が存在することを確認する](#)
- [ターゲットエンドポイントがリードレプリカでないことを検証する](#)
- [直接パロードを使用する場合、Oracle ターゲットに CONTEXT インデックスがないことを検証する](#)
- [既存の LOB 列で制限付き LOB モードを使用する場合に FailTasksOnLobTruncation が有効になっていることを検証する](#)
- [EnableHomogenousPartitionOps エンドポイント設定が有効になっていることを検証する](#)

BatchApplyEnabled が有効な場合、制限付き LOB モードのみを使用していることを検証する

API キー: `oracle-batch-apply-lob-mode`

この移行前評価では、DMS タスクのテーブルに LOB 列が含まれているかどうかを検証します。LOB 列がタスクの範囲に含まれている場合、制限付き LOB モードのみと BatchApplyEnabled を共に使用する必要があります。

詳細については、「[Target metadata task settings](#)」を参照してください。

ソースのテーブルにスケールが指定されていない数値データ型の列があるかどうかを検証する

API キー: oracle-number-columns-without-scale

この移行前評価では、DMS タスクにスケールを指定していない NUMBER データ型の列が含まれているかどうかを検証します。エンドポイント設定 NumberDataTypeScale を評価レポートで指定された値に設定することをお勧めします。

詳細については、「[Endpoint settings when using Oracle as a source for AWS DMS](#)」を参照してください。

ターゲットデータベースのトリガーを検証する

API キー: oracle-target-triggers-are-enabled

この移行前評価では、ターゲットデータベースでトリガーが有効になっているかどうかを検証します。トリガーが有効になっている場合、評価は失敗します。移行中にトリガーを無効化または削除することをお勧めします。

詳細については、「[DMS best practices](#)」を参照してください。

ソースの archivelog **DEST_ID** が 0 に設定されているかどうかを検証する

API キー: oracle-zero-archive-log-dest-id

この移行前評価では、アーカイブログ DEST_ID が 0 に設定されている場合、エンドポイントの追加接続属性 useZeroDestid=true がソースに設定されているかどうかを検証します。

詳細については、「[フェイルオーバーシナリオで Oracle データベースで使用するときに AWS DMS レプリケーションを処理する方法](#)」を参照してください。

フルロード中にターゲットデータベースでセカンダリインデックスが有効になっているかどうかを検証する

API キー: oracle-check-secondary-indexes

この移行前評価では、ターゲットデータベースへのフルロード中にセカンダリインデックスが有効になっているかどうかを検証します。フルロード中にセカンダリインデックスを無効化または削除することをお勧めします。

詳細については、「[Best practices for AWS Database Migration Service](#)」を参照してください。

BatchApplyEnabled を使用し、DMS タスクスコープで使用されているテーブルに 999 以上の列があるかどうかを検証する

API キー: oracle-batch-apply-lob-999

バッチ最適化の適用モードが有効になっているテーブルは、合計 999 を超える列を持つことはできません。999 列を超えるテーブルでは、AWS DMS がバッチを 1 つずつ処理するため、レイテンシーが増加します。DMS は、式 $2 * \text{columns\_in\_original\_table} + \text{columns\_in\_primary\_key} \leq 999$ を使用して、バッチ最適化の適用モードでサポートされているテーブルあたりの列の合計数を計算します。

詳細については、「[Limitations on Oracle as a target for AWS Database Migration Service](#)」を参照してください。

データベースレベルでサプリメンタルロギングを確認する

API キー: oracle-supplemental-db-level

この移行前評価では、サプリメンタルロギングがデータベースレベルで有効になっているかを検証します。Oracle データベースを移行のソースとして使用するには、サプリメンタルロギングを有効にする必要があります。

サプリメンタルロギングを有効にするには、次のクエリを使用します。

```
ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA
```

詳細については、「[サプリメンタル ロギングの設定](#)」を参照してください。

この評価は、フルロードと CDC の移行、CDC のみの移行の場合にのみ利用できます。この評価は、フルロードのみの移行では有効ではありません。

スタンバイのために必要な DB リンクが作成されているかを検証する

API キー: oracle-validate-standby-dblink

この移行前評価では、Oracle スタンバイデータベースソースのための DBLink が作成されているかを検証します。スタンバイデータベースをソースとして使用するための前提条件となります。Oracle スタンバイをソースとして使用する場合、AWS DMS はデフォルトではオープントランザクションを検証しません。

詳細については、「[のソースとしての自己管理型 Oracle データベースの使用 AWS DMS](#)」を参照してください。

この評価は、フルロードと CDC の移行、CDC のみの移行の場合にのみ利用できます。この評価は、フルロードのみの移行では有効ではありません。

LOB データ型と Binary Reader が設定されているかに関する Oracle の検証

API キー: oracle-binary-lob-source-validation

この移行前評価では、Oracle データベースエンドポイントバージョン 12c 以降で Oracle LogMiner を使用しているかどうかを検証します。AWS DMS は、Oracle データベースバージョン 12c からの LOB 列の移行に対して Oracle LogMiner をサポートしていません。この評価では、LOB 列があるかもチェックし、適切なレコメンデーションが提供されます。

Oracle LogMiner を使用しないように移行を設定するには、ソースエンドポイントに次の設定を追加します。

```
useLogMinerReader=N;useBfile=Y;
```

詳細については、「[CDC での Oracle LogMiner または AWS DMS Binary Reader の使用](#)」を参照してください。

この評価は、フルロードと CDC の移行、CDC のみの移行の場合にのみ利用できます。この評価は、フルロードのみの移行では有効ではありません。

データベースが CDB かを検証します。

API キー: oracle-validate-cdb

この移行前評価では、データベースがコンテナデータベースであるかどうかを検証します。AWS DMS は、マルチテナントコンテナのルートデータベース (CDB\$ROOT) をサポートしていません。

Note

この評価は、Oracle バージョン 12.1.0.1 以降でのみ必要です。この評価は、Oracle のバージョン 12.1.0.1 以前には適用されません。

詳細については、「[のソースとして Oracle を使用する場合の制限 AWS DMS](#)」を参照してください。

この評価は、フルロードと CDC の移行、CDC のみの移行の場合にのみ利用できます。この評価は、フルロードのみの移行では有効ではありません。

Oracle Database Edition を確認します。

API キー: `oracle-check-cdc-support-express-edition`

この移行前評価では、Oracle ソースデータベースが Express Edition であるかを検証します。AWS DMS は、Oracle Express Edition (Oracle Database XE) バージョン 18.0 以降の CDC をサポートしていません。

この評価は、フルロードと CDC の移行、CDC のみの移行の場合にのみ利用できます。この評価は、フルロードのみの移行では有効ではありません。

DMS の Oracle CDC メソッドを検証する

API キー: `oracle-recommendation-cdc-method`

この移行前評価では、過去 7 日間の REDO ログの生成を検証し、CDC に AWS DMS Binary Reader と Oracle LogMiner のどちらを使用するかを推奨します。

この評価は、フルロードと CDC の移行、CDC のみの移行の場合にのみ利用できます。この評価は、フルロードのみの移行では有効ではありません。

使用する CDC 方法を決定する方法の詳細については、「[CDC での Oracle LogMiner または AWS DMS Binary Reader の使用](#)」を参照してください。

DMS の Oracle RAC 設定を検証する

API キー: `oracle-check-rac`

この移行前評価では、Oracle データベースが Real Application Cluster であるかを検証します。Real Application Cluster データベースは、適切に設定されている必要があります。データベースが RAC に基づいている場合は、Oracle LogMiner ではなく CDC 用の AWS DMS Binary Reader を使用することをお勧めします。

この評価は、フルロードと CDC の移行、CDC のみの移行の場合にのみ利用できます。この評価は、フルロードのみの移行では有効ではありません。

詳細については、「[CDC での Oracle LogMiner または AWS DMS Binary Reader の使用](#)」を参照してください。

DMS ユーザーにターゲットのアクセス許可があるかどうかを検証する

API キー: `oracle-validate-permissions-on-target`

この移行前評価では、DMS ユーザーにターゲットデータベースに必要なすべてのアクセス許可があるかどうかを検証します。

すべての列にサプリメンタルロギングが必要かどうかを検証する

API キー: `oracle-validate-supplemental-logging-all-columns`

この移行前評価では、タスクの範囲で説明されているテーブルについて、プライマリキーや固有キーなしでサプリメンタルロギングがテーブルのすべての列に追加されているかどうかを検証します。プライマリキーや固有キーがないテーブルのすべての列にサプリメンタルロギングがない場合、データの前後のイメージは REDO ログでは使用できません。DMS では、DML ステートメントを生成するために、プライマリキーや固有キーのないテーブルのサプリメンタルロギングが必要です。

プライマリキーや固有キーを持つテーブルでサプリメンタルロギングが有効になっているかどうかを検証する。

API キー: `oracle-validate-supplemental-logging-for-pk`

この移行前評価では、プライマリキーまたは一意のインデックスを持つテーブルに対してサプリメンタルロギングが有効になっているかどうかを検証し、エンドポイントレベルで `AddSupplementalLogging` が有効になっているかどうかを確認します。DMS が変更をレプリケートできるようにするには、プライマリキーまたは一意のキーに基づいてテーブルレベルでサプリメンタルロギングを手動で追加するか、レプリケートされたテーブルに対して `ALTER` アクセス許可を持つ DMS ユーザーを使用してエンドポイント設定 `AddSupplementalLogging = true` を利用します。

SecureFile LOB があり、タスクがフル LOB モードに設定されているかどうかを検証する

API キー: `oracle-validate-securefile-lob`

この移行前評価では、タスクの範囲内のテーブルに SecureFile LOB が存在するかどうかをチェックし、その LOB 設定を検証します。タスクをフル LOB モードで実行するとパフォーマンスが低下する可能性があるため、パフォーマンスを向上させるために LOB テーブルを別個のタスクに割り当てることを検討してください。

関数ベースのインデックスがタスクの範囲に含まれているテーブル内で使用されているかどうかを検証する。

API キー: `oracle-validate-function-based-indexes`

この移行前評価では、タスクの範囲内のテーブルの関数ベースのインデックスを確認します。AWS DMS は関数ベースのインデックスのレプリケーションをサポートしていないことに注意してください。移行後にターゲットデータベースにインデックスを作成することを検討してください。

グローバル一時テーブルがタスクの範囲に含まれるテーブルで使用されているかどうかを検証する。

API キー: `oracle-validate-global-temporary-tables`

この移行前評価では、タスクテーブルマッピングの範囲内でグローバル一時テーブルが使用されているかどうかを確認します。AWS DMS は、グローバル一時テーブルの移行またはレプリケートをサポートしていないことに注意してください。

オーバーフローセグメントがあり、インデックスで整理されるテーブルが、タスクの範囲に含まれるテーブルで使用されているかどうかを検証する。

API キー: `oracle-validate-iot-overflow-segments`

オーバーフローセグメントを持つインデックス組織テーブルがタスクスコープに含まれるテーブルで使用されているかどうかを検証します。は、オーバーフローセグメントを持つインデックス組織テーブルの CDC をサポート AWS DMS していません。

タスクの範囲に含まれるテーブルでマルチレベルのネストテーブルが使用されていることを検証する。

API キー: `oracle-validate-more-than-one-nesting-table-level`

この移行前評価では、タスクの範囲で使用されるネストされたテーブルのネストレベルを確認します。AWS DMS は、1 つのレベルのテーブルネストのみをサポートします。

タスクの範囲に含まれるテーブルで非表示の列が使用されているかどうかを検証する。

API キー: `oracle-validate-invisible-columns`

この移行前評価では、タスクの範囲で使用されるテーブルに非表示の列があるかどうかを検証します。AWS DMS はソースデータベースの非表示の列からデータを移行しません。非表示の列を移行するには、表示されるように変更する必要があります。

ROWID 列に基づくマテリアライズドビューが、タスクの範囲に含まれるテーブルで使用されているかどうかを検証する。

API キー: `oracle-validate-rowid-based-materialized-views`

この移行前評価では、移行で使用されるマテリアライズドビューが ROWID 列に基づいて作成されるかどうかを検証します。AWS DMS は ROWID データ型または ROWID 列に基づくマテリアライズドビューをサポートしていません。

Active Data Guard DML リダイレクト機能を使用しているかどうかを検証する。

API キー: `oracle-validate-adg-redirect-dml`

この移行前評価では、Active Data Guard DML リダイレクト機能を使用しているかどうかを検証します。Oracle 19.0 をソースとして使用する場合、Data AWS DMS Guard DML リダイレクト機能はサポートされていません。

ハイブリッドパーティションテーブルが使用されているかどうかを検証する。

API キー: `oracle-validate-hybrid-partitioned-tables`

この移行前評価では、ハイブリッドパーティションテーブルがタスクの範囲で定義されたテーブルに使用されているかどうかを検証します。

スキーマのみの Oracle アカウントが使用されているかどうかを検証する

API キー: `oracle-validate-schema-only-accounts`

この移行前評価では、スキーマのみのアカウントがタスクの範囲内にあるかどうかを検証します。

仮想列が使用されているかどうかを検証する

API キー: `oracle-validate-virtual-columns`

この移行前評価では、Oracle インスタンスにタスクの範囲のテーブルに仮想列があるかどうかを検証します。

タスクの範囲で定義されているテーブル名にアポストロフィが含まれているかどうかを検証する。

API キー: `oracle-validate-names-with-apostrophes`

この移行前評価では、タスクの範囲で使用されているテーブルにアポストロフィが含まれているかどうかを検証します。AWS DMS はアポストロフィを含む名前のテーブルをレプリケートしません。識別された場合、そのようなテーブルの名前を変更することを検討してください。または、アポストロフィなしでビューまたはマテリアライズドビューを作成して、これらのテーブルをロードすることもできます。

タスクの範囲で定義された列に **XMLType**、**Long**、または **Long Raw** データ型があるかどうかを検証し、タスク設定の LOB モード設定を検証する。

API キー: `oracle-validate-limited-lob-mode-for-longs`

この移行前評価では、タスクスコープで定義されたテーブルに データ型 XMLType、Long、または Long Raw、タスク設定が制限サイズ LOB モードを使用するように設定されているかどうかを確認します。AWS DMS は、FULL LOB モードを使用したこれらのデータ型のレプリケーションをサポートしていません。そのようなデータ型を持つテーブルを識別するときは、サイズが制限された LOB モードを使用するようにタスク設定を変更することを検討してください。

ソース Oracle バージョンが でサポートされているかどうかを確認します AWS DMS。

API キー: `oracle-validate-supported-versions-of-source`

この移行前評価では、ソース Oracle インスタンスバージョンが でサポートされているかどうかを検証します AWS DMS。

ターゲット Oracle バージョンが でサポートされているかどうかを検証します AWS DMS。

API キー: `oracle-validate-supported-versions-of-target`

この移行前評価では、ターゲットの Oracle インスタンスバージョンが でサポートされているかどうかを検証します AWS DMS。

DMS ユーザーにデータ検証を使用するために必要なアクセス許可があるかどうかを検証する。

API キー: `oracle-prerequisites-privileges-of-validation-feature`

この移行前評価では、DMS ユーザーに DMS データ検証を使用するために必要な権限があるかどうかを検証します。データ検証を使用しない場合は、この検証の有効化を無視できます。

DMS ユーザーに Oracle ASM でバイナリリーダーを使用するアクセス許可があるかどうかを検証する。

API キー: `oracle-prerequisites-privileges-of-binary-reader-asm`

この移行前評価では、DMS ユーザーに Oracle ASM インスタンスでバイナリリーダーを使用するのに必要な権限があるかどうかを検証します。ソースが Oracle ASM インスタンスでない場合、または CDC のバイナリリーダーを使用していない場合、この評価の有効化を無視できます。

DMS ユーザーに Oracle ASM 以外でバイナリリーダーを使用するアクセス許可があるかどうかを検証する。

API キー: oracle-prerequisites-privileges-of-binary-reader-non-asm

この移行前評価では、DMS ユーザーに Oracle ASM 以外のインスタンスでバイナリリーダーを使用するのに必要な権限があるかどうかを検証します。この評価は、Oracle ASM 以外のインスタンスがある場合にのみ有効です。

DMS ユーザーに CopyToTempFolder メソッドでバイナリリーダーを使用するアクセス許可があるかどうかを検証する。

API キー: oracle-prerequisites-privileges-of-binary-reader-copy-to-temp-folder

この移行前評価では、DMS ユーザーに「一時フォルダにコピーする」メソッドでバイナリリーダーを使用するのに必要な権限があるかどうかを検証します。この評価は、バイナリリーダーの使用中に CopyToTempFolder を使用して CDC の変更を読み取る予定で、ソースに ASM インスタンスが接続されている場合にのみ関係します。CopyToTempFolder 機能を使用しない場合、この評価の有効化を無視できます。

CopyToTempFolder 機能は非推奨であるため、使用しないことをお勧めします。

DMS ユーザーに Oracle スタンバイをソースとして使用するアクセス許可があるかどうかを検証する

API キー: oracle-prerequisites-privileges-of-standby-as-source

この移行前評価では、DMS ユーザーに StandBy Oracle インスタンスをソースとして使用するのに必要な権限があるかどうかを検証します。StandBy Oracle インスタンスをソースとして使用しない場合、この評価の有効化を無視できます。

DMS ソースがアプリケーションコンテナ PDB に接続されているかどうかを検証する

API キー: oracle-check-app-pdb

この移行前評価では、DMS ソースがアプリケーションコンテナ PDB に接続されているかどうかを検証します。DMS は、アプリケーションコンテナ PDB からのレプリケーションをサポートしていません。

テーブルにタスクの範囲に含まれる XML データ型があるかどうかを検証する。

API キー: oracle-check-xml-columns

この移行前評価では、タスクの範囲で使用されるテーブルに XML データ型があるかどうかを検証します。また、テーブルに XML データ型が含まれている場合に、タスクが制限付き LOB モードに設定されているかどうかを確認します。DMS は、Oracle XML 列を移行するための制限付き LOB モードのみをサポートしています。

ソースデータベースでアーカイブログモードが有効になっているかどうかを検証する。

API キー: `oracle-check-archivelog-mode`

この移行前評価では、ソースデータベースでアーカイブログモードが有効になっているかどうかを検証します。DMS が変更をレプリケートするには、ソースデータベースでアーカイブログモードを有効にする必要があります。

RDS Oracle のアーカイブログ保持を検証する。

API キー: `oracle-check-archivelog-retention-rds`

この移行前評価では、RDS Oracle データベースのアーカイブログ保持が少なくとも 24 時間に設定されているかどうかを検証します。

テーブルにタスクの範囲に含まれる拡張データ型があるかどうかを検証する。

API キー: `oracle-check-extended-columns`

この移行前評価では、タスクの範囲で使用されるテーブルに拡張データ型があるかどうかを検証します。拡張データ型は DMS バージョン 3.5 以降でのみサポートされていることに注意してください。

タスクの範囲に含まれるオブジェクト名の長さを検証する。

API キー: `oracle-check-object-30-bytes-limit`

この移行前評価では、オブジェクト名の長さが 30 バイトを超えているかどうかを検証します。DMS は長いオブジェクト名 (30 バイト以上) をサポートしていません。

DMS ソースが Oracle PDB に接続されているかどうかを検証する

API キー: `oracle-check-pdb-enabled`

この移行前評価では、DMS ソースが PDB に接続されているかどうかを検証します。DMS は、Oracle PDB をソースとしてバイナリリーダーを使用する場合にのみ CDC をサポートします。この評価では、DMS が Oracle PDB に接続されているときに、タスクがバイナリリーダーを使用するように設定されているかどうかを評価します。

テーブルにタスクの範囲で空間列があるかどうかを検証する。

API キー: `oracle-check-spatial-columns`

この移行前評価では、タスクの範囲でテーブルに空間列が含まれているかどうかを検証します。DMS は、フル LOB モードを使用している場合のみ空間データ型をサポートしています。この評価では、DMS が空間列を識別するときに、タスクがフル LOB モードを使用するように設定されているかどうかも評価します。

DMS ソースが Oracle スタンバイに接続されているかどうかを検証する。

API キー: `oracle-check-standby-db`

この移行前評価では、ソースが Oracle スタンバイに接続されているかどうかを検証します。DMS は、Oracle Standby をソースとしてバイナリリーダーを使用する場合にのみ CDC をサポートします。この評価では、DMS が Oracle スタンバイに接続されているときに、タスクがバイナリリーダーを使用するように設定されているかどうかも評価されます。

ソースデータベーステーブルスペースが TDE を使用して暗号化されているかどうかを検証する。

API キー: `oracle-check-tde-enabled`

この移行前評価では、ソースのテーブルスペースで TDE 暗号化が有効になっているかどうかを検証します。DMS は、Oracle LogMiner for RDS Oracle を使用し、テーブルスペースが暗号化された TDE のみをサポートします。

ソースデータベースが自動ストレージ管理 (ASM) を使用しているかどうかを検証します

API キー: `oracle-check-asm`

この移行前評価では、ソースデータベースが ASM を使用しているかどうかを検出します。最適なパフォーマンスを得るには、エンドポイント設定で `parallelASReadThreads` および `readAheadBlocks` パラメータを使用して Binary Reader を設定します。これらの設定により、ASM ストレージを使用する際のデータ抽出のパフォーマンスが向上します。

詳細については、「[CDC での Oracle LogMiner または AWS DMS Binary Reader の使用](#)」を参照してください。

バッチ適用が有効になっているかどうか、およびターゲット Oracle データベースのテーブルで並列処理がテーブルレベルまたはインデックスレベルで有効になっているかどうかを検証する

API キー: `oracle-check-degree-of-parallelism`

AWS DMS は、ターゲットデータベースのテーブルで並列処理が有効になっていることを確認します。ターゲットデータベースで並列処理が有効になっていると、バッチプロセスが失敗します。そのため、バッチ適用機能を使用する場合は、テーブルレベルまたはインデックスレベルで並列処理を無効にする必要があります。

タスクスコープ内のテーブルを検証して「バルク配列サイズ」パラメータを推奨

API キー: `oracle-check-bulk-array-size`

この評価では、タスクスコープ内に LOB (ラージオブジェクト) データ型のテーブルがない場合に BulkArraySize ECA (追加の接続属性) を設定することを推奨します。BulkArraySize ECA を設定すると、移行のフルロードフェーズのパフォーマンスを向上できます。ソース/ターゲットエンドポイントで ECA を使用してバルク配列サイズを設定すると、移行のフルロードフェーズ中に最適なパフォーマンスが得られます。

HandleCollationDiff タスク設定が設定されているかどうかを検証する

API キー: `oracle-check-handlecollationdiff`

この評価では、DMS タスクが検証用に設定されているかどうかを確認し、Oracle と PostgreSQL 間のデータの検証中に誤った検証結果が生じないようにするために HandleCollationDiff タスク設定を行うことを推奨します。

詳細については、「[the section called “データ検証タスクの設定”](#)」を参照してください。

DMS 検証が有効になっている場合にテーブルにプライマリキーまたは一意のインデックスがあり、その状態が「有効」になっているかどうかを検証する

API キー: `oracle-check-pk-validity`

データ検証では、ソースとターゲットの両方のテーブルにプライマリキーまたは一意のインデックスがなければなりません。

詳細については、「[データ検証](#)」を参照してください。

Oracle Standby で Binary Reader がソースとして使用されているかどうかを検証する

API キー: `oracle-check-binary-reader`

この評価では、ソースデータベースがスタンバイデータベースで、変更データキャプチャ (CDC) に Binary Reader を使用しているかどうかを検証します。

詳細については、「[the section called “ソースとしての Oracle の使用”](#)」を参照してください。

AWS DMS ユーザーに Oracle RDS スタンバイデータベースからデータをレプリケートするために必要なディレクトリアクセス許可があるかどうかを検証します。

API キー: `oracle-check-directory-permissions`

この評価では、ソースデータベースが Oracle RDS スタンバイの場合、ARCHIVELOG_DIR_%およびONLINELOG_DIR_% ディレクトリに必要な読み取り権限が AWS DMS ユーザーに付与されているかどうかを検証します。

詳細については、「[the section called “AWS マネージド Oracle ソースの使用”](#)」を参照してください。

レプリケーションに使用される Oracle Standby のタイプを検証する

API キー: `oracle-check-physical-standby-with-apply`

この評価では、AWS DMS レプリケーションに使用される Oracle スタンバイデータベースのタイプを検証します。は物理スタンバイデータベース AWS DMS のみをサポートします。これは、REDO ログが自動的に適用される読み取り専用モードで開く必要があります。AWS DMS は、レプリケーション用のスナップショットまたは論理スタンバイデータベースをサポートしていません。

詳細については、「[the section called “ソースとして Oracle スタンバイを Binary Reader で使用する”](#)」を参照してください。

RDS Oracle スタンバイに必要なディレクトリが作成されているかどうかを検証する

API キー: `oracle-check-rds-standby-directories`

この評価では、RDS スタンバイインスタンス上のアーカイブログとオンラインログに必要な Oracle ディレクトリが作成されているかどうかを検証します。

詳細については、「[the section called “CDC 用 Binary Reader での Oracle スタンバイソースの使用”](#)」を参照してください。

プライマリキーまたは一意のインデックスがバッチ適用のターゲットに存在するかどうかを検証する

API キー: `oracle-check-batch-apply-target-pk-ui-absence`

バッチ適用は、ターゲットテーブルでプライマリキーまたは一意のインデックスを持つテーブルでのみサポートされます。プライマリキーまたは一意のインデックスがないテーブルはバッチが失敗し、

変更は一つずつ処理されます。このようなテーブルは独自のタスクに移動し、代わりにトランザクション適用モードを活用することをお勧めします。または、ターゲットテーブルに一意のキーを作成することができます。

詳細については、「[the section called “Oracle のターゲットとしての使用”](#)」を参照してください。

プライマリキーと一意のインデックスの両方がバッチ適用のターゲットに存在するかどうかを検証する

API キー: oracle-check-batch-apply-target-pk-ui-simultaneously

バッチ適用は、ターゲットテーブルでプライマリキーまたは一意のインデックスを持つテーブルでのみサポートされます。プライマリキーまたは一意のインデックスが同時に存在するテーブルはバッチが失敗し、変更は一つずつ処理されます。このようなテーブルは独自のタスクに移動し、代わりにトランザクション適用モードを活用することをお勧めします。または、移行を実行している場合は、ターゲットテーブルの一意のキーまたはプライマリキーを削除してから、ターゲットテーブルを再構築することもできます。

詳細については、「[the section called “Oracle のターゲットとしての使用”](#)」を参照してください。

サポートされていない HCC レベルがフルロードに使用されているかどうかを検証する

API キー: oracle-check-binary-reader-hcc-full-load

Oracle ソースエンドポイントは Binary Reader を使用するように設定されており、HCC 圧縮方法の Query Low レベルはフルロードタスクでのみサポートされます。

詳細については、「[the section called “ソースとしての Oracle での圧縮方法”](#)」を参照してください。

サポートされていない HCC レベルが CDC によるフルロードに使用されているかどうかを検証する

API キー: oracle-check-binary-reader-hcc-full-load-and-cdc

Oracle ソースエンドポイントは Binary Reader を使用するように設定されており、HCC 圧縮方法の Query Low レベルはフルロードタスクでのみサポートされます。

[the section called “ソースとしての Oracle での圧縮方法”](#)

サポートされていない HCC 圧縮が CDC に使用されているかどうかを検証する

API キー: oracle-check-binary-reader-hcc-cdc

Oracle ソースエンドポイントは Binary Reader を使用するように設定されています。バイナリリーダーは CDC のタスクで Query Low をサポートしません。

詳細については、「[the section called “CDC での Oracle LogMiner または AWS DMS Binary Reader の使用”](#)」を参照してください。

ソース圧縮方法に基づく CDC の推奨事項

API キー: oracle-recommend-cdc-method-by-compression

圧縮されたオブジェクトが検出されます。詳細な推奨事項については、特定の評価の結果セクションを参照してください。

詳細については、「[the section called “CDC での Oracle LogMiner または AWS DMS Binary Reader の使用”](#)」を参照してください。

バッチ適用が有効になっているかどうかを確認し、テーブルに 999 個以上の列があるかどうかを検証する

API キー: oracle-batch-apply-lob-999

DMS は、 $2 * \text{columns\_in\_original\_table} + \text{columns\_in\_primary\_key}$ 式を使用して顧客テーブルの列数を特定します。この式に基づいて、999 個以上の列があるテーブルを特定しました。これはバッチプロセスに影響します。バッチプロセスは失敗し、1 つずつモードに切り替わります。

詳細については、「[the section called “ターゲットとして Oracle を使用する場合の制限”](#)」を参照してください。

数字ランダム化の変換ルールを確認する

API キー: oracle-datamasking-digits-randomize

この評価では、テーブルマッピングで使用する列が数字ランダム化の変換ルールに適合しているかどうかを検証します。さらに、変換対象として選択された列がプライマリキー、一意の制約、または外部キーの一部であるかどうかを確認します。これは、数字ランダム化の変換を適用しても一意性は保証されないためです。

数字マスクの変換ルールを確認する

API キー: oracle-datamasking-digits-mask

この評価では、テーブルマッピングで使用される列が数字マスクの変換ルールでサポートされていないかどうかを検証します。さらに、変換対象として選択された列がプライマリキー、一意の制約、または外部キーの一部であるかどうかを確認します。これは、一意性が保証されないために、このような列に数字マスクの変換を適用すると、DMS タスクが失敗する可能性があるからです。

ハッシュマスクの変換ルールを確認する

API キー: `oracle-datamasking-hash-mask`

この評価では、テーブルマッピングで使用される列がハッシュマスクの変換ルールでサポートされていないかどうかを検証します。また、ソース列の長さが 64 文字を超えているかどうかを確認します。ハッシュマスキングをサポートするには、ターゲット列の長さが 64 文字を超えていることが理想的です。さらに、変換対象として選択された列がプライマリキー、一意の制約、または外部キーの一部であるかどうかを確認します。これは、数字ランダム化の変換を適用しても一意性は保証されないためです。

データ検証タスク設定とデータマスキングの数字ランダム化が同時に有効になっていないことを確認する

API キー: `all-to-all-validation-with-datamasking-digits-randomize`

この移行前評価では、データ検証設定とデータマスキングの数字ランダム化が同時に有効になっていないことを確認します。これらの機能には互換性はありません。

データ検証タスク設定とデータマスキングのハッシュマスクが同時に有効になっていないことを確認する

API キー: `all-to-all-validation-with-datamasking-hash-mask`

この移行前評価では、データ検証設定とデータマスキングのハッシュマスクが同時に有効になっていないことを確認します。これらの機能には互換性はありません。

データ検証タスク設定とデータマスキングの数字マスクが同時に有効になっていないことを確認する

API キー: `all-to-all-validation-with-digit-mask`

この移行前評価では、データ検証設定とデータマスキングの数字マスクが同時に有効になっていないことを確認します。これらの機能には互換性はありません。

ストリーミングターゲットへのレプリケーションに LOBs または拡張データ型列が含まれていないことを検証する

API キー: `oracle-validate-lob-to-streaming-target`

この評価では、LOB または拡張データ型をストリーミングターゲットエンドポイント (S3、Kinesis、Kafka など) に移行するときに発生する可能性があるデータ損失を特定します。Oracle データベースは、このようなデータ型への変更をログファイルで追跡しません。そのため、DMS はストリーミングターゲットに NULL 値を書き込みます。データ損失を防ぐために、Oracle にこのような変更をログに記録させる「before」トリガーをソースデータベースに実装できます。

OpenTransactionWindow エンドポイント設定を使用するように CDC 専用タスクが設定されていることを検証する

API キー: `oracle-check-cdc-open-tx-window`

CDC のみのタスク `OpenTransactionWindow` の場合は、を使用してデータの欠落を回避します。詳細については、「[Creating tasks for ongoing replication using AWS DMS](#)」を参照してください。

選択したオブジェクトが少なくとも 1 つソースデータベースに存在することを検証します

API キー: `all-check-source-selection-rules`

この移行前評価では、ワイルドカードベースのルールのパターンマッチングなど、選択ルールで指定された少なくとも 1 つのオブジェクトがソースデータベースに存在することを確認します。

ターゲットの外部キー制約が移行に対して無効になっていることを確認する

API キー: `oracle-target-foreign-key-constraints-check`

この移行前評価では、移行の失敗を引き起こす可能性のあるターゲットデータベースのアクティブな外部キー制約を検出します (ORA-02291)。

Oracle データベースと AWS DMS バージョンに互換性があることを検証する

API キー: `oracle-dms-compatibility-version-check`

この移行前評価では、Oracle データベースのバージョンが AWS DMS バージョンと互換性がないかどうかを検出します。この不一致により、Oracle Redo の互換性設定がサポートされていないため、タスクが失敗する可能性があります。

セカンダリ制約とインデックス (非プライマリ) がソースデータベースに存在することを確認する

API キー: `all-check-secondary-constraints`

この移行前評価では、セカンダリ制約とインデックス (外部キー、チェック制約、クラスター化されていないインデックス) がソースデータベースに存在することを確認します。

セッションタイムアウト設定 (**IDLE_TIME**) が に設定されていることを確認します。 **UNLIMITED**

API キー: oracle-check-idle-time

この移行前評価では、Oracle データベースIDLE_TIMEパラメータが AWS DMS ユーザーUNLIMITEDに対して に設定されていることを確認します。セッションタイムアウトが限られていると、接続タイムアウトが原因で移行タスクが失敗する可能性があります。

AWS DMS ユーザーにソースデータベースに対する必要なアクセス許可がすべて付与されていることを確認します。

API キー: oracle-validate-permissions-on-source

この移行前評価では、AWS DMS ユーザーがソースデータベースに必要なすべてのアクセス許可で設定されていることを確認します。

Oracle LogMiner の使用時に **XMLTYPE**または LOB 列が存在することを確認する

API キー: oracle-update-lob-columns

この移行前評価では、Oracle LogMiner の使用時に XMLTYPEまたは LOB 列がソースデータベースに存在することを警告します。

ターゲットエンドポイントがリードレプリカでないことを検証する

API キー: all-check-target-read-replica

この移行前評価では、ターゲットエンドポイントがリードレプリカとして設定されていないことを確認します。AWS DMS はターゲットデータベースへの書き込みアクセスを必要とし、読み取り専用レプリカにレプリケートできません。

直接パスワードを使用する場合、Oracle ターゲットに CONTEXT インデックスがないことを検証する

API キー: oracle-check-direct-path-context-indexes

この移行前評価では、ターゲット Oracle テーブルに CONTEXT インデックスが含まれているかどうかを検証 AWS DMS します。全ロードモードで直接パスを使用する場合、は CONTEXT インデック

スをサポートしていません。失敗を回避するには、ダイレクトパス全ロードモードを無効にするか、ロード前に CONTEXT インデックスを削除します。

詳細については、「[のソースとして Oracle を使用する場合の制限 AWS DMS](#)」を参照してください。

既存の LOB 列で制限付き LOB モードを使用する場合に **FailTasksOnLobTruncation** が有効になっていることを検証する

API キー: `oracle-pg-lobb-with-failtasksonlobtruncation`

この移行前評価では、選択したテーブルに LOB 列が存在し、制限付き LOB モードが指定されている場合、FailTasksOnLobTruncation 追加の接続属性が true に設定されているかどうかを検証します。この設定は、移行中に LOB データが切り捨てられるとタスクに失敗し、サイレントデータ損失を防止します。

詳細については、「[のソースとして Oracle を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)」を参照してください。

EnableHomogenousPartitionOps エンドポイント設定が有効になっていることを検証する

API キー: `oracle-homogenous-partition-ops`

この移行前評価では、Oracle 同種移行で EnableHomogenousPartitionOps エンドポイント設定が有効になっていることを確認します。この設定は、が Oracle パーティションおよびサブパーティション DDL オペレーションをレプリケート AWS DMS するために必要です。

詳細については、「[のソースとして Oracle を使用する場合の制限 AWS DMS](#)」を参照してください。

SQL Server の評価

このセクションでは、Microsoft SQL Server のソースエンドポイントを使用する移行タスクの個別の移行前評価について説明します。

トピック

- [フルロード中にターゲットデータベースでセカンダリインデックスが有効になっているかどうかを検証する](#)
- [BatchApplyEnabled が true に設定されている場合、制限付き LOB モードのみを使用していることを検証する](#)

- ターゲットデータベースでタスクの範囲内のテーブルでトリガーが有効になっているかどうかを検証します。
- タスクの範囲内のテーブルに計算列が含まれているかを確認する
- タスクの範囲内のテーブルに列ストアインデックスがあるかを確認する
- メモリ最適化テーブルがタスクの範囲に入っているかを確認する
- テンポラルテーブルがタスクの範囲に入っているかを確認する
- 遅延持続性がデータベースレベルで有効になっているかを確認する
- 高速データ復旧がデータベースレベルで有効になっているかを確認する
- テーブルマッピングのプライマリキーを持つテーブルが 10K を超えているかを確認する
- ソースデータベースに特殊文字を含むテーブルまたはスキーマ名があるかどうかを確認する。
- ソースデータベースにマスキングされたデータを含む列名があるかどうかを確認する。
- ソースデータベースに暗号化されたバックアップがあるかどうかを確認する。
- ソースデータベースに URL または Windows Azure に保存されたバックアップがあるかどうかを検証する。
- ソースデータベースが複数のディスクにバックアップされているかどうかを検証する。
- ソースデータベースに少なくとも 1 つの完全バックアップがあるかどうかを確認する
- ソースデータベースにスパース列とカラム構造圧縮があるかどうかを確認する。
- ソースデータベースインスタンスに SQL Server 2008 または SQL Server 2008 R2 のサーバーレベルの監査があるかどうかを確認する。
- ソースデータベースに完全 LOB モードのジオメトリ列があるかどうかを確認する。
- ソースデータベースにアイデンティティプロパティを持つ列があるかどうかを確認する。
- DMS ユーザーに FULL LOAD のアクセス許可があるかどうかを確認する。
- DMS ユーザーに FULL LOAD および CDC または CDC のみのアクセス許可があるかどうかを確認する。
- オンプレミスの CDC データベースまたは EC2 データベースで MS レプリケーションが有効になっているかどうかを確認します。
- DMS ユーザーに VIEW DEFINITION アクセス許可があるかどうかを確認する。
- DMS ユーザーに、Sysadmin ロールを持たないユーザーの MASTER データベースに対して VIEW DATABASE STATE アクセス許可があるかどうかを確認する。
- DMS ユーザーに VIEW SERVER STATE アクセス許可があるかどうかを確認する。

- [text repl size パラメータが無制限でないかどうかを検証する](#)
- [プライマリキーまたは一意のインデックスがバッチ適用のターゲットに存在するかどうかを検証する](#)
- [バッチ適用が有効になっている場合にプライマリキーと一意のインデックスの両方がターゲットに存在するかどうかを検証する](#)
- [DMS 検証が有効になっている場合にテーブルにプライマリキーまたは一意のインデックスがあるかどうかを検証する](#)
- [AWS DMS ユーザーがターゲットに必要な権限を持っているかどうかを検証する](#)
- [MaxFullLoadSubTasks 設定の使用に関する推奨事項](#)
- [数字ランダム化の変換ルールを確認する](#)
- [数字マスクの変換ルールを確認する](#)
- [ハッシュマスクの変換ルールを確認する](#)
- [データ検証タスク設定とデータマスキングの数字ランダム化が同時に有効になっていないことを確認する](#)
- [データ検証タスク設定とデータマスキングのハッシュマスクが同時に有効になっていないことを確認する](#)
- [データ検証タスク設定とデータマスキングの数字マスクが同時に有効になっていないことを確認する](#)
- [選択したオブジェクトが少なくとも 1 つソースデータベースに存在することを検証します](#)
- [セカンダリ制約とインデックス \(非プライマリ\) がソースデータベースに存在することを確認する](#)
- [ターゲットエンドポイントがリードレプリカではないことを確認する](#)
- [バックアップチェーンを検証する](#)
- [EXCLUSIVE_AUTOMATIC_TRUNCATION 保護ポリシーを適用するためのデータベースユーザーのアクセス許可を確認する](#)
- [セカンダリノード接続と AWS DMS ソースエンドポイントに必要な保護属性を検証する](#)
- [がセカンダリノードに接続されているときに、エンドポイントに必要なすべての追加の接続属性 \(ECAs\) AWS DMS があることを検証する](#)

フルロード中にターゲットデータベースでセカンダリインデックスが有効になっているかどうかを検証する

API キー: sqlserver-check-secondary-indexes

この移行前評価では、ターゲットデータベースへのフルロード中にセカンダリインデックスが有効になっているかどうかを検証します。セカンダリインデックスを無効化または削除することをお勧めします。

詳細については、「[Best practices for AWS Database Migration Service](#)」を参照してください。

BatchApplyEnabled が true に設定されている場合、制限付き LOB モードのみを使用していることを検証する

API キー: sqlserver-batch-apply-lob-mode

この移行前評価では、DMS タスクに LOB 列が含まれているかどうかを検証します。LOB 列がタスクの範囲に含まれている場合、制限付き LOB モードのみと BatchApplyEnabled を共に使用する必要があります。そのようなテーブルには別々のタスクを作成し、代わりにトランザクション適用モードを使用することをお勧めします。

詳細については、「[DMS バッチ適用機能を使用して CDC レプリケーションパフォーマンスを向上させるにはどうすればよいですか?](#)」を参照してください。

ターゲットデータベースでタスクの範囲内のテーブルでトリガーが有効になっているかどうかを検証します。

API キー: sqlserver-check-for-triggers

AWS DMS は、フルロード DMS タスクのパフォーマンスとターゲットのレイテンシーに影響を与える可能性のあるターゲットデータベース内のトリガーを特定しました。これらのトリガーがタスクの実行中は無効になっていて、カットオーバー期間中は有効になっていることを確認してください。

タスクの範囲内のテーブルに計算列が含まれているかを確認する

API キー: sqlserver-check-for-computed-fields

この移行前評価では、計算された列が存在するかどうかをチェックします。AWS DMS は、SQL Server の計算された列からの変更のレプリケーションをサポートしていません。

この評価は、フルロードと CDC の移行、CDC のみの移行の場合にのみ利用できます。この評価は、フルロードのみの移行では有効ではありません。

詳細については、「[SQL Server を のソースとして使用する場合の制限 AWS DMS](#)」を参照してください。

タスクの範囲内のテーブルに列ストアインデックスがあるかを確認する

API キー: sqlserver-check-for-columnstore-indexes

この移行前評価では、列ストアインデックスを持つテーブルの有無をチェックします。AWS DMS は、列ストアインデックスを持つ SQL Server テーブルからの変更のレプリケーションをサポートしていません。

この評価は、フルロードと CDC の移行、CDC のみの移行の場合にのみ利用できます。この評価は、フルロードのみの移行では有効ではありません。

詳細については、「[SQL Server を のソースとして使用する場合の制限 AWS DMS](#)」を参照してください。

メモリ最適化テーブルがタスクの範囲に入っているかを確認する

API キー: sqlserver-check-for-memory-optimized-tables

この移行前評価では、メモリ最適化テーブルの有無をチェックします。AWS DMS は、メモリ最適化テーブルからの変更のレプリケーションをサポートしていません。

この評価は、フルロードと CDC の移行、CDC のみの移行の場合にのみ利用できます。この評価は、フルロードのみの移行では有効ではありません。

詳細については、「[SQL Server を のソースとして使用する場合の制限 AWS DMS](#)」を参照してください。

テンポラルテーブルがタスクの範囲に入っているかを確認する

API キー: sqlserver-check-for-temporal-tables

この移行前評価では、テンポラルテーブルの有無をチェックします。AWS DMS は、テンポラルテーブルからの変更のレプリケーションをサポートしていません。

この評価は、フルロードと CDC の移行、CDC のみの移行の場合にのみ利用できます。この評価は、フルロードのみの移行では有効ではありません。

詳細については、「[SQL Server を のソースとして使用する場合の制限 AWS DMS](#)」を参照してください。

遅延持続性がデータベースレベルで有効になっているかを確認する

API キー: sqlserver-check-for-delayed-durability

この移行前評価では、遅延耐久性の有無をチェックします。AWS DMS は、遅延耐久性を使用するトランザクションからの変更のレプリケートをサポートしていません。

この評価は、フルロードと CDC の移行、CDC のみの移行の場合にのみ利用できます。この評価は、フルロードのみの移行では有効ではありません。

詳細については、「[SQL Server を のソースとして使用する場合の制限 AWS DMS](#)」を参照してください。

高速データ復旧がデータベースレベルで有効になっているかを確認する

API キー: sqlserver-check-for-accelerated-data-recovery

この移行前評価では、高速データ復旧の有無をチェックします。AWS DMS は、高速データ復旧によるデータベースからの変更のレプリケーションをサポートしていません。

この評価は、フルロードと CDC の移行、CDC のみの移行の場合にのみ利用できます。この評価は、フルロードのみの移行では有効ではありません。

詳細については、「[SQL Server を のソースとして使用する場合の制限 AWS DMS](#)」を参照してください。

テーブルマッピングのプライマリキーを持つテーブルが 10K を超えているかを確認する

API キー: sqlserver-large-number-of-tables

この移行前評価では、プライマリキーを持つテーブルが 10,000 以上あるかを確認します。MS-Replication で設定されたデータベースでは、プライマリキーがあるテーブル数が過剰な場合、タスクが失敗する可能性があります。

この評価は、フルロードと CDC の移行、CDC のみの移行の場合にのみ利用できます。この評価は、フルロードのみの移行では有効ではありません。

MS-Replication の設定の詳細については、「[SQL Server からの継続的なレプリケーションのデータ変更をキャプチャする](#)」を参照してください。

ソースデータベースに特殊文字を含むテーブルまたはスキーマ名があるかどうかを確認する。

API キー: sqlserver-check-for-special-characters

この移行前評価では、ソースデータベースに次のセットの文字を含むテーブルまたはスキーマ名があるかどうかを検証します。

```
\\ -- \n \" \b \r ' \t ;
```

詳細については、「[SQL Server を のソースとして使用する場合は制限 AWS DMS](#)」を参照してください。

ソースデータベースにマスキングされたデータを含む列名があるかどうかを確認する。

API キー: sqlserver-check-for-masked-data

この移行前評価では、ソースデータベースにマスクされたデータがあるかどうかを検証します。
AWS DMS はマスクされたデータをマスクせずに移行します。

詳細については、「[SQL Server を のソースとして使用する場合は制限 AWS DMS](#)」を参照してください。

ソースデータベースに暗号化されたバックアップがあるかどうかを確認する。

API キー: sqlserver-check-for-encrypted-backups

この移行前評価では、ソースデータベースに暗号化されたバックアップがあるかどうかを検証します。

詳細については、「[SQL Server を のソースとして使用する場合は制限 AWS DMS](#)」を参照してください。

ソースデータベースに URL または Windows Azure に保存されたバックアップがあるかどうかを検証する。

API キー: sqlserver-check-for-backup-url

この移行前評価では、ソースデータベースに URL または Windows Azure に保存されたバックアップがあるかどうかを検証します。

詳細については、「[SQL Server を のソースとして使用する場合は制限 AWS DMS](#)」を参照してください。

ソースデータベースが複数のディスクにバックアップされているかどうかを検証する。

API キー: sqlserver-check-for-backup-multiple-stripes

この移行前評価では、ソースデータベースが複数のディスクにバックアップされているかどうかを検証します。

詳細については、「[SQL Server を のソースとして使用する場合は制限 AWS DMS](#)」を参照してください。

ソースデータベースに少なくとも 1 つの完全バックアップがあるかどうかを確認する

API キー: sqlserver-check-for-full-backup

この移行前評価では、ソースデータベースに少なくとも 1 つの完全バックアップがあるかどうかを検証します。SQL Server を完全バックアップ用に設定し、データをレプリケートする前にバックアップを実行しておく必要があります。

詳細については、「[SQL Server を のソースとして使用する場合は制限 AWS DMS](#)」を参照してください。

ソースデータベースにスパース列とカラム構造圧縮があるかどうかを確認する。

API キー: sqlserver-check-for-sparse-columns

この移行前評価では、ソースデータベースにスパース列とカラム構造圧縮があるかどうかを検証します。DMS は、スパース列とカラム構造圧縮をサポートしていません。

詳細については、「[SQL Server を のソースとして使用する場合は制限 AWS DMS](#)」を参照してください。

ソースデータベースインスタンスに SQL Server 2008 または SQL Server 2008 R2 のサーバーレベルの監査があるかどうかを確認する。

API キー: sqlserver-check-for-audit-2008

この移行前評価では、ソースデータベースが SQL Server 2008 または SQL Server 2008 R2 のサーバーレベルの監査を有効にしているかどうかを検証します。DMS には、SQL Server 2008 および 2008 R2 関連の既知の問題があります。

詳細については、「[SQL Server を のソースとして使用する場合は制限 AWS DMS](#)」を参照してください。

ソースデータベースに完全 LOB モードのジオメトリ列があるかどうかを確認する。

API キー: sqlserver-check-for-geometry-columns

この移行前評価では、SQL Server をソースとして使用するときに、ソースデータベースにフルラージオブジェクト (LOB) モードのジオメトリ列があるかどうかを検証します。データベースにジオメ

トリ列が含まれている場合、制限付き LOB モードを使用するか、インライン LOB モードを使用するように InlineLobMaxSize タスク設定を行うことをお勧めします。

詳細については、「[SQL Server を のソースとして使用する場合の制限 AWS DMS](#)」を参照してください。

ソースデータベースにアイデンティティプロパティを持つ列があるかどうかを確認する。

API キー: sqlserver-check-for-identity-columns

この移行前評価では、ソースデータベースに IDENTITY プロパティを含む列があるかどうかを検証します。DMS は、このプロパティを対応するターゲットデータベース列に移行しません。

詳細については、「[SQL Server を のソースとして使用する場合の制限 AWS DMS](#)」を参照してください。

DMS ユーザーに FULL LOAD のアクセス許可があるかどうかを確認する。

API キー: sqlserver-check-user-permission-for-full-load-only

この移行前評価では、DMS タスクのユーザーに FULL LOAD モードでタスクを実行するアクセス許可があるかどうかを検証します。

詳細については、「[SQL Server を のソースとして使用する場合の制限 AWS DMS](#)」を参照してください。

DMS ユーザーに FULL LOAD および CDC または CDC のみのアクセス許可があるかどうかを確認する。

API キー: sqlserver-check-user-permission-for-cdc

この移行前評価では、DMS ユーザーに FULL LOAD and CDC または CDC only モードでタスクを実行するアクセス許可があるかどうかを検証します。

詳細については、「[SQL Server を のソースとして使用する場合の制限 AWS DMS](#)」を参照してください。

オンプレミスの CDC データベースまたは EC2 データベースで MS レプリケーションが有効になっているかどうかを確認します。

API キー: sqlserver-check-attribute-for-enable-ms-cdc-onprem

オンプレミスの CDC データベースまたは EC2 データベースで MS レプリケーションが有効になっているかどうかを確認します。

MS-Replication の設定の詳細については、「[オンプレミスまたは Amazon EC2 上のセルフマネージド型 SQL Server のデータ変更のキャプチャ](#)」を参照してください。

DMS ユーザーに VIEW DEFINITION アクセス許可があるかどうかを確認する。

API キー: sqlserver-check-user-permission-on-view-definition

この移行前評価では、エンドポイント設定で指定されたユーザーに VIEW DEFINITION アクセス許可があるかどうかを検証します。DMS には、オブジェクト定義を表示する VIEW DEFINITION アクセス許可が必要です。

詳細については、「[SQL Server を のソースとして使用する場合の制限 AWS DMS](#)」を参照してください。

DMS ユーザーに、Sysadmin ロールを持たないユーザーの MASTER データベースに対して VIEW DATABASE STATE アクセス許可があるかどうかを確認する。

API キー: sqlserver-check-user-permission-on-view-database-state

この移行前評価では、エンドポイント設定で指定されたユーザーに VIEW DATABASE STATE アクセス許可があるかどうかを検証します。DMS では、MASTER データベース内のデータベースオブジェクトにアクセスするのにこのアクセス許可が必要です。ユーザーに sysadmin 権限がない場合、DMS にはこのアクセス許可も必要です。DMS では、関数、証明書、ログインを作成し、認証情報を付与するためにこのアクセス許可が必要です。

詳細については、「[SQL Server を のソースとして使用する場合の制限 AWS DMS](#)」を参照してください。

DMS ユーザーに VIEW SERVER STATE アクセス許可があるかどうかを確認する。

API キー: sqlserver-check-user-permission-on-view-server-state

この移行前評価は、追加の接続属性 (ECA) で指定されたユーザーに VIEW SERVER STATE アクセス許可があるかどうかを確認します。VIEW SERVER STATE は、ユーザーがサーバー全体の情報と状態を表示できるようにするサーバーレベルのアクセス許可です。このアクセス許可により、SQL Server インスタンスに関する情報を公開する動的管理ビュー (DMV) と動的管理関数 (DMF) にアクセスできます。このアクセス許可は、DMS ユーザーが CDC リソースにアクセスするのに必要です。このアクセス許可は、FULL LOAD and CDC または CDC only モードで DMS タスクを実行するのに必要です。

詳細については、「[SQL Server を のソースとして使用する場合の制限 AWS DMS](#)」を参照してください。

text repl size パラメータが無制限でないかどうかを検証する

API キー:sqlserver-check-for-max-text-repl-size

データベースで max text repl size パラメータを設定すると、LOB 列のデータ移行エラーが発生する可能性があります。DMS では、これを -1 に設定することが強く推奨されます。

詳細については、「[the section called “Microsoft SQL Server 問題のトラブルシューティング”](#)」を参照してください。

プライマリキーまたは一意のインデックスがバッチ適用のターゲットに存在するかどうかを検証する

API キー:sqlserver-check-batch-apply-target-pk-ui-absence

バッチ適用は、ターゲットテーブルでプライマリキーまたは一意のインデックスを持つテーブルでのみサポートされます。プライマリキーまたは一意のインデックスがないテーブルはバッチが失敗し、変更は一つずつ処理されます。このようなテーブルは独自のタスクに移動し、代わりにトランザクション適用モードを活用することをお勧めします。または、ターゲットテーブルに一意のキーを作成することができます。

詳細については、「[SQL Server を のソースとして使用する場合の制限 AWS DMS](#)」を参照してください。

バッチ適用が有効になっている場合にプライマリキーと一意のインデックスの両方がターゲットに存在するかどうかを検証する

API キー:sqlserver-check-batch-apply-target-pk-ui-simultaneously

バッチ適用は、ターゲットテーブルでプライマリキーまたは一意のインデックスを持つテーブルでのみサポートされます。プライマリキーまたは一意のインデックスが同時に存在するテーブルはバッチが失敗し、変更は一つずつ処理されます。このようなテーブルは独自のタスクに移動し、代わりにトランザクション適用モードを活用することをお勧めします。または、移行時にターゲットテーブルの一意のキーまたはプライマリキーを削除してから、ターゲットテーブルを再構築することもできます。

詳細については、「[SQL Server を のソースとして使用する場合の制限 AWS DMS](#)」を参照してください。

DMS 検証が有効になっている場合にテーブルにプライマリキーまたは一意のインデックスがあるかどうかを検証する

API キー:sqlserver-check-pk-validity

データ検証では、ソースとターゲットの両方のテーブルにプライマリキーまたは一意のインデックスがなければなりません。

詳細については、「[データ検証](#)」を参照してください。

AWS DMS ユーザーがターゲットに必要な権限を持っているかどうかを検証する

API キー:sqlserver-check-target-privileges

AWS DMS ユーザーは、ターゲットデータベースに少なくとも db_owner ユーザーロールを持っている必要があります。

詳細については、「[のターゲットとして SQL Server を使用する場合のセキュリティ要件 AWS Database Migration Service](#)」を参照してください。

MaxFullLoadSubTasks 設定の使用に関する推奨事項

API キー:sqlserver-tblnum-for-max-fullload-subtasks

この評価では、タスクに含まれるテーブルの数を確認し、フルロードプロセス中に最適なパフォーマンスが得られるように MaxFullLoadSubTasks パラメータの値を大きくすることを推奨します。デフォルトでは、は 8 つのテーブルを同時に AWS DMS 移行します。MaxFullLoadSubTasks パラメータをより大きな値に変更すると、フルロードのパフォーマンスが向上します。

詳細については、「[全ロードタスク設定](#)」を参照してください。

数字ランダム化の変換ルールを確認する

API キー: sqlserver-datamasking-digits-randomize

この評価では、テーブルマッピングで使用される列が数字ランダム化の変換ルールに適合しているかどうかを検証します。さらに、変換対象として選択された列がプライマリキー、一意の制約、または外部キーの一部であるのかも確認します。これは、数字ランダム化の変換を適用しても一意性は保証されないためです。

数字マスクの変換ルールを確認する

API キー: sqlserver-datamasking-digits-mask

この評価では、テーブルマッピングで使用される列が数字マスクの変換ルールでサポートされていないかどうかを検証します。さらに、変換対象として選択された列がプライマリキー、一意の制約、または外部キーの一部であるかどうかを確認します。これは、一意性が保証されないために、このような列に数字マスクの変換を適用すると、DMS タスクが失敗する可能性があるからです。

ハッシュマスクの変換ルールを確認する

API キー: `sqlserver-datamasking-hash-mask`

この評価では、テーブルマッピングで使用される列がハッシュマスクの変換ルールでサポートされていないかどうかを検証します。また、ソース列の長さが 64 文字を超えているかどうかを確認します。ハッシュマスキングをサポートするには、ターゲット列の長さが 64 文字を超えていることが理想的です。さらに、変換対象として選択された列がプライマリキー、一意の制約、または外部キーの一部であるかどうかを確認します。これは、数字ランダム化の変換を適用しても一意性は保証されないためです。

データ検証タスク設定とデータマスキングの数字ランダム化が同時に有効になっていないことを確認する

API キー: `all-to-all-validation-with-datamasking-digits-randomize`

この移行前評価では、データ検証設定とデータマスキングの数字ランダム化が同時に有効になっていないことを確認します。これらの機能には互換性はありません。

データ検証タスク設定とデータマスキングのハッシュマスクが同時に有効になっていないことを確認する

API キー: `all-to-all-validation-with-datamasking-hash-mask`

この移行前評価では、データ検証設定とデータマスキングのハッシュマスクが同時に有効になっていないことを確認します。これらの機能には互換性はありません。

データ検証タスク設定とデータマスキングの数字マスクが同時に有効になっていないことを確認する

API キー: `all-to-all-validation-with-digit-mask`

この移行前評価では、データ検証設定とデータマスキングの数字マスクが同時に有効になっていないことを確認します。これらの機能には互換性はありません。

選択したオブジェクトが少なくとも 1 つソースデータベースに存在することを検証します

API キー: `all-check-source-selection-rules`

この移行前評価では、ワイルドカードベースのルールのパターンマッチングなど、選択ルールで指定された少なくとも 1 つのオブジェクトがソースデータベースに存在することを確認します。

セカンダリ制約とインデックス (非プライマリ) がソースデータベースに存在することを確認する

API キー: all-check-secondary-constraints

この移行前評価では、セカンダリ制約とインデックス (外部キー、チェック制約、クラスター化されていないインデックス) がソースデータベースに存在することを確認します。

ターゲットエンドポイントがリードレプリカではないことを確認する

API キー: all-check-target-read-replica

この移行前評価では、ターゲットエンドポイントがリードレプリカとして設定されていないことを確認します。AWS DMS はターゲットデータベースへの書き込みアクセスを必要とし、読み取り専用レプリカにレプリケートできません。

バックアップチェーンを検証する

API キー: sqlserver-check-for-backup-broken-chain

この移行前評価では、ソースデータベースのバックアップチェーンが壊れていないことを確認します。バックアップチェーンが壊れると、AWS DMS が CDC レプリケーションに必要なトランザクションログにアクセスできなくなる可能性があります。

EXCLUSIVE_AUTOMATIC_TRUNCATION 保護ポリシーを適用するためのデータベースユーザーのアクセス許可を確認する

API キー: sqlserver-safeguard-permissions

この移行前評価では、データベースユーザーに EXCLUSIVE_AUTOMATIC_TRUNCATION 保護ポリシーを使用するために必要なアクセス許可があるかどうかを検証します。ユーザーは、dbo.syscategories および dbo.sysjobs システムオブジェクトに対する SELECT アクセス許可を dmsuser に付与する必要があります。

詳細については、「[SQL Server を のソースとして使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)」を参照してください。

セカンダリノード接続と AWS DMS ソースエンドポイントに必要な保護属性を検証する

API キー: sqlserver-check-sec-node-sg-policy

この移行前評価では、保護を有効にしてセカンダリノードに接続するときに、ソースエンドポイントに必要な追加の接続属性 (ECAs) が設定されていることを確認します。

詳細については、「[SQL Server を のソースとして使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)」を参照してください。

がセカンダリノードに接続されているときに、エンドポイントに必要なすべての追加の接続属性 (ECAs) AWS DMS があることを検証する

API キー: sqlserver-check-sec-node-without-eca

この移行前評価では、ソースエンドポイントがセカンダリノードに接続するときに、必要なすべての追加の接続属性 (ECAs) が設定されていることを確認します。

詳細については、「[セルフマネージド型 SQL Server の AlwaysOn 可用性グループの使用](#)」を参照してください。

MySQL の評価

このセクションでは、MySQL、Aurora MySQL 互換エディション、または Aurora MySQL 互換エディションのサーバーレスソースエンドポイントを使用する移行タスクの個別の移行前評価について説明します。

トピック

- [バイナリログトランザクション圧縮が無効になっているかどうかを検証する](#)
- [DMS ユーザーにソースデータベースの REPLICATION CLIENT および REPLICATION SLAVE アクセス許可があるかどうかを検証する](#)
- [DMS ユーザーにソースデータベーステーブルの SELECT アクセス許可があるかどうかを検証する](#)
- [server_id がソースデータベースで 1 以上に設定されているかどうかを検証する](#)
- [DMS ユーザーにターゲットとしての MySQL データベースに必要なアクセス許可があるかどうかを検証する](#)
- [ソースデータベースにバイナリログの自動削除が設定されているかどうかを検証する](#)
- [BatchApplyEnabled が true に設定されている場合、制限付き LOB モードのみを使用していることを検証する](#)
- [テーブルが Innodb以外のストレージエンジンを使用しているかどうかを検証する](#)
- [移行に使用されるテーブルで自動増分が有効になっているかどうかを検証する](#)
- [データベースのバイナリログイメージが DMS CDC をサポートするように FULL に設定されているかどうかを検証する](#)

- [ソースデータベースが MySQL Read-Replica であるかどうかを検証する](#)
- [テーブルにパーティションがあるかどうかを検証し、フルロードタスク設定の `target\_table\_prep\_mode` を推奨する](#)
- [DMS がデータベースバージョンをサポートしているかどうかを検証する](#)
- [ターゲットデータベースで `local\_infile` が 1 に設定されているかどうかを検証します。](#)
- [ターゲットデータベースに外部キーを持つテーブルがあるかどうかを検証する](#)
- [タスクの範囲にあるソーステーブルにカスケード制約があるかどうかを検証する](#)
- [タイムアウト値が MySQL ソースまたはターゲットに適しているかどうかを検証する](#)
- [`max\_statement\_time` データベースパラメータの検証](#)
- [プライマリキーまたは一意のインデックスがバッチ適用のターゲットに存在するかどうかを検証する](#)
- [プライマリキーと一意のインデックスの両方がバッチ適用のターゲットに存在するかどうかを検証する](#)
- [フルロード中にターゲットデータベースでセカンダリインデックスが有効になっているかどうかを検証する](#)
- [DMS 検証が有効になっている場合にテーブルにプライマリキーまたは一意のインデックスがあるかどうかを検証する](#)
- [MaxFullLoadSubTasks 設定の使用に関する推奨事項](#)
- [数字ランダム化の変換ルールを確認する](#)
- [数字マスクの変換ルールを確認する](#)
- [ハッシュマスクの変換ルールを確認する](#)
- [データ検証タスク設定とデータマスキングの数字ランダム化が同時に有効になっていないことを確認する](#)
- [データ検証タスク設定とデータマスキングのハッシュマスクが同時に有効になっていないことを確認する](#)
- [データ検証タスク設定とデータマスキングの数字マスクが同時に有効になっていないことを確認する](#)
- [Amazon Aurora MySQL ソースインスタンスがリードレプリカでないかどうかを確認する](#)
- [バイナリログの保持時間が正しく設定されているかどうかを確認する](#)
- [ソーステーブルに非表示の列がないかどうかを確認します。](#)
- [データベースのバイナリログ形式が DMS CDC をサポートするように ROW に設定されているかどうかを検証する](#)

- [選択したオブジェクトが少なくとも 1 つソースデータベースに存在することを検証します](#)
- [生成された列を持つテーブルがソースデータベースに存在することを確認する](#)
- [パーティション分割されたテーブルに対して skipTableSuspensionForPartitionDdl が有効になっていることを検証する](#)
- [max_allowed_packet サイズがソース LOB 列を処理できることを検証する](#)
- [セカンダリ制約とインデックス \(非プライマリ\) がソースデータベースに存在することを確認する](#)

バイナリログトランザクション圧縮が無効になっているかどうかを検証する

API キー: mysql-check-binlog-compression

この移行前評価では、バイナリログトランザクション圧縮が無効になっているかどうかを検証します。AWS DMS はバイナリログトランザクション圧縮をサポートしていません。

詳細については、「[Limitations on using a MySQL database as a source for AWS DMS](#)」を参照してください。

DMS ユーザーにソースデータベースの REPLICATION CLIENT および REPLICATION SLAVE アクセス許可があるかどうかを検証する

API キー: mysql-check-replication-privileges

この移行前評価では、DMS タスクの移行タイプが CDC またはフルロード + CDC の場合、ソースエンドポイント接続設定で指定された DMS ユーザーにソースデータベースの REPLICATION CLIENT および REPLICATION SLAVE のアクセス許可があるかどうかを検証します。

詳細については、「[Using any MySQL-compatible database as a source for AWS DMS](#)」を参照してください。

DMS ユーザーにソースデータベーステーブルの SELECT アクセス許可があるかどうかを検証する

API キー: mysql-check-select-privileges

この移行前評価では、ソースエンドポイント接続設定で指定された DMS ユーザーにソースデータベーステーブルの SELECT アクセス許可があるかどうかを検証します。

詳細については、「[Using any MySQL-compatible database as a source for AWS DMS](#)」を参照してください。

server_id がソースデータベースで 1 以上に設定されているかどうかを検証する

API キー: mysql-check-server-id

この移行前評価では、CDC 移行タイプのソースデータベースで server_id サーバー変数が 1 以上に設定されているかどうかを検証します。

のソースの詳細については AWS DMS、[「セルフマネージド MySQL 互換データベースをソースとして使用する AWS DMS」](#)を参照してください。

DMS ユーザーにターゲットとしての MySQL データベースに必要なアクセス許可があるかどうかを検証する

API キー: mysql-check-target-privileges

この移行前評価では、ターゲットエンドポイント接続設定で指定された DMS ユーザーにターゲットとしての MySQL データベースに必要なアクセス許可があるかどうかを検証します。

MySQL ソースエンドポイントの前提条件に関する詳細については、[「Using any MySQL-compatible database as a source for AWS DMS」](#)を参照してください。

ソースデータベースにバイナリログの自動削除が設定されているかどうかを検証する

API キー: mysql-check-expire-logs-days

この移行前評価では、データベースがバイナリログを自動的に削除するように設定されているかどうかを検証します。移行中ディスク容量の使いすぎを防ぐには、EXPIRE_LOGS_DAYS または BINLOG_EXPIRE_LOGS_SECONDS グローバルシステム変数の値が 0 より大きい必要があります。

のソースの詳細については AWS DMS、[「セルフマネージド MySQL 互換データベースをソースとして使用する AWS DMS」](#)を参照してください。

BatchApplyEnabled が true に設定されている場合、制限付き LOB モードのみを使用していることを検証する

API キー: mysql-batch-apply-lob-mode

この移行前評価では、DMS タスクに LOB 列が含まれているかどうかを検証します。LOB 列がタスクの範囲に含まれている場合、制限付き LOB モードのみと BatchApplyEnabled を共に使用する必要があります。

BatchApplyEnabled 設定に関する詳細については、[「DMS バッチ適用機能を使用して CDC レプリケーションパフォーマンスを向上させるにはどうすればよいですか?」](#)を参照してください。

テーブルが Innodb 以外のストレージエンジンを使用しているかどうかを検証する

API キー: mysql-check-table-storage-engine

この移行前評価では、ソースの MySQL データベース内のテーブルで使用されるストレージエンジンが Innodb 以外のエンジンであるかどうかを検証します。DMS は、デフォルトで InnoDB ストレージエンジンを使用してターゲットテーブルを作成します。InnoDB 以外のストレージエンジンを使用する必要がある場合、手動でターゲットデータベースにテーブルを作成し、TRUNCATE_BEFORE_LOAD または DO_NOTHING をフルロードタスク設定として使用するよう DMS タスクを設定する必要があります。フルロードタスクの設定の詳細については、「[全ロードタスク設定](#)」を参照してください。

 Note

この移行前評価は、Aurora MySQL 互換エディションまたは Aurora MySQL 互換エディションサーバーレスでは使用できません。

MySQL エンドポイントの制限事項の詳細については、「[MySQL データベースを のソースとして使用する場合の制限 AWS DMS](#)」を参照してください。

移行に使用されるテーブルで自動増分が有効になっているかどうかを検証する

API キー: mysql-check-auto-increment

この移行前評価では、タスクで使用されるソーステーブルで自動増分が有効になっているかどうかを検証します。列の AUTO_INCREMENT 属性は、ターゲットデータベースに移行されません。

MySQL エンドポイントの制限事項の詳細については、「[MySQL データベースを のソースとして使用する場合の制限 AWS DMS](#)」を参照してください。MySQL での ID 列の処理については、[パート 2 の「IDENTITY 列の処理 AWS DMS」](#)を参照してください。

データベースのバイナリログイメージが DMS CDC をサポートするように FULL に設定されているかどうかを検証する

API キー: mysql-check-binlog-image

この移行前評価では、ソースデータベースのバイナリログイメージが FULL に設定されているかどうかを確認します。MySQL では、binlog_row_image 変数が、ROW 形式を使用するときにバイナリログイベントが書き込まれる方法を決定します。DMS との互換性を確保し、CDC をサポートする

には、`binlog_row_image` 変数を FULL に設定します。この設定により、DMS は十分な情報を受信して、移行中にターゲットデータベースの完全なデータ操作言語 (DML) を構築することができます。

バイナリログイメージを FULL に設定するには、以下の操作を行います。

- Amazon RDS の場合、この値はデフォルトで FULL になります。
- オンプレミスまたは Amazon EC2 でホストされるデータベースの場合、`my.ini` (Microsoft Windows) または `my.cnf` (UNIX) の `binlog_row_image` 値を設定します。

この評価は、フルロードと CDC の移行、CDC のみの移行の場合にのみ利用できます。この評価は、フルロードのみの移行では有効ではありません。

ソースデータベースが MySQL Read-Replica であるかどうかを検証する

API キー: `mysql-check-database-role`

この移行前評価では、ソースデータベースがリードレプリカかどうかを検証します。リードレプリカに接続されているときに DMS の CDC サポートを有効にするには、`log_slave_updates` パラメータを True に設定します。セルフマネージド型 MySQL データベースを使用する方法の詳細については、「[のソースとしてのセルフマネージド MySQL 互換データベースの使用 AWS DMS](#)」を参照してください。

`log_slave_updates` 値を True に設定するには、以下の操作を行います。

- Amazon RDS の場合、データベースのパラメータグループを使用します。RDS データベースパラメータグループの使用に関する詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[Working with parameter groups](#)」を参照してください。
- オンプレミスまたは Amazon EC2 でホストされるデータベースの場合、`my.ini` (Microsoft Windows) または `my.cnf` (UNIX) の `log_slave_updates` 値を設定します。

この評価は、フルロードと CDC の移行、CDC のみの移行の場合にのみ利用できます。この評価は、フルロードのみの移行では有効ではありません。

テーブルにパーティションがあるかどうかを検証し、フルロードタスク設定の **`target_table_prep_mode`** を推奨する

API キー: `mysql-check-table-partition`

この移行前評価では、ソースデータベースにパーティションを持つテーブルがあるかどうかを確認します。DMS は MySQL ターゲットにパーティションのないテーブルを作成します。パーティションテーブルをターゲットのパーティションテーブルに移行するには、以下を実行する必要があります。

- ターゲット MySQL データベースにパーティションテーブルを事前に作成します。
- TRUNCATE_BEFORE_LOAD または DO_NOTHING をフルロードタスク設定として使用するよう DMS タスクを設定します。

MySQL エンドポイントの制限事項の詳細については、「[MySQL データベースを のソースとして使用する場合の制限 AWS DMS](#)」を参照してください。

DMS がデータベースバージョンをサポートしているかどうかを検証する

API キー: mysql-check-supported-version

この移行前評価では、ソースデータベースバージョンが DMS と互換性があるかどうかを検証します。サポートされている MySQL のバージョンについては、「[データ移行のソースエンドポイント](#)」を参照してください。

ターゲットデータベースで **local_infile** が 1 に設定されているかどうかを検証します。

API キー: mysql-check-target-localinfile-set

この移行前評価では、ターゲットデータベースの local_infile パラメータが 1 に設定されているかどうかを確認します。DMS では、ターゲットデータベースへのフルロード中に「local_infile」パラメータを 1 に設定する必要があります。詳細については、「[を使用した MySQL から MySQL への移行 AWS DMS](#)」を参照してください。

この評価は、フルロードまたはフルロードおよび CDC タスクに対してのみ有効です。

ターゲットデータベースに外部キーを持つテーブルがあるかどうかを検証する

API キー: mysql-check-fk-target

この移行前評価では、MySQL データベースに移行するフルロードまたはフルおよび CDC タスクに外部キーを持つテーブルがあるかどうかを確認します。DMS のデフォルト設定では、テーブルをアルファベット順にロードします。親テーブルと子テーブルを同時にロードできない可能性があるため、外部キーと参照整合性制約があるテーブルはロードに失敗する可能性があります。

DMS の参照整合性の詳細については、「[AWS DMS 移行のパフォーマンスの向上](#)」トピックの「Working with indexes, triggers, and referential integrity constraints」を参照してください。

タスクの範囲にあるソーステーブルにカスケード制約があるかどうかを検証する

API キー: mysql-check-cascade-constraints

この移行前評価では、MySQL ソーステーブルにカスケード制約があるかどうかを確認します。MySQL はこれらのイベントの変更をバイナリログに記録しないため、カスケード制約は DMS タスクによって移行またはレプリケートされません。AWS DMS はこれらの制約をサポートしていませんが、リレーショナルデータベースターゲットの回避策を使用できます。

カスケード制約やその他の制約のサポートについては、「Troubleshooting migration tasks in AWS DMS」トピックの「[インデックス、外部キー、カスケード更新、または削除が移行されない](#)」を参照してください。

タイムアウト値が MySQL ソースまたはターゲットに適しているかどうかを検証する

API キー: mysql-check-target-network-parameter

この移行前評価では、タスクの MySQL エンドポイントの net_read_timeout、net_write_timeout、wait_timeout の設定が少なくとも 300 秒に設定されているかどうかを確認します。これは、移行中の切断を防止するために必要です。

詳細については、「[ターゲット MySQL のインスタンスへの接続は、タスクの実行中に接続が切断されます](#)」を参照してください。

max_statement_time データベースパラメータの検証

API キー: mysql-check-max-statement-time

MySQL ベースのソースの max_statement_time ソースパラメータを確認します。10 億を超えるテーブルがある場合は、max_statement_time 値を検証し、データ損失の可能性を回避するためにより大きな値に設定することを推奨します。

プライマリキーまたは一意のインデックスがバッチ適用のターゲットに存在するかどうかを検証する

API キー: mysql-check-batch-apply-target-pk-ui-absence

バッチ適用は、ターゲットテーブルでプライマリキーまたは一意のインデックスを持つテーブルでのみサポートされます。プライマリキーまたは一意のインデックスがないテーブルはバッチが失敗し、変更は一つずつ処理されます。このようなテーブルは独自のタスクに移動し、代わりにトランザクション適用モードを活用することをお勧めします。または、ターゲットテーブルに一意のキーを作成することができます。

詳細については、「[Using a MySQL-compatible database as a target for AWS Database Migration Service](#)」を参照してください。

プライマリキーと一意のインデックスの両方がバッチ適用のターゲットに存在するかどうかを検証する

API キー: `mysql-check-batch-apply-target-pk-ui-simultaneously`

バッチ適用は、ターゲットテーブルでプライマリキーまたは一意のインデックスを持つテーブルでのみサポートされます。プライマリキーまたは一意のインデックスが同時に存在するテーブルはバッチが失敗し、変更は一つずつ処理されます。このようなテーブルは独自のタスクに移動し、代わりにトランザクション適用モードを活用することをお勧めします。または、移行を実行している場合は、ターゲットテーブルの一意のキーまたはプライマリキーを削除してから、ターゲットテーブルを再構築することもできます。

詳細については、「[Using a MySQL-compatible database as a target for AWS Database Migration Service](#)」を参照してください。

フルロード中にターゲットデータベースでセカンダリインデックスが有効になっているかどうかを検証する

API キー: `mysql-check-secondary-indexes`

ターゲットデータベースのセカンダリインデックスを無効化または削除することを検討してください。セカンダリインデックスは、フルロード中の移行パフォーマンスに影響を与える可能性があります。キャッシュされた変更を適用する前にセカンダリインデックスを有効にすることをお勧めします。

詳細については、「[AWS Database Migration Serviceのベストプラクティス](#)」を参照してください。

DMS 検証が有効になっている場合にテーブルにプライマリキーまたは一意のインデックスがあるかどうかを検証する

API キー: `mysql-check-pk-validity`

データ検証では、テーブルにプライマリキーまたは一意のインデックスがなければなりません。

詳細については、「[AWS DMS data validation](#)」を参照してください。

MaxFullLoadSubTasks 設定の使用に関する推奨事項

API キー: `mysql-tblnum-for-max-fullload-subtasks`

この評価では、タスクに含まれるテーブルの数を確認し、フルロードプロセス中に最適なパフォーマンスが得られるように MaxFullLoadSubTasks パラメータの値を大きくすることを推奨します。デフォルトでは、は 8 つのテーブルを同時に AWS DMS 移行します。MaxFullLoadSubTasks パラメータをより大きな値に変更すると、フルロードのパフォーマンスが向上します。

詳細については、「[Full-load task settings](#)」を参照してください。

数字ランダム化の変換ルールを確認する

API キー: mysql-datamasking-digits-randomize

この評価では、テーブルマッピングで使用される列が数字ランダム化の変換ルールに適合しているかどうかを検証します。さらに、変換対象として選択された列がプライマリキー、一意の制約、または外部キーの一部であるかどうかを確認します。これは、数字ランダム化の変換を適用しても一意性は保証されないためです。

数字マスクの変換ルールを確認する

API キー: mysql-datamasking-digits-mask

この評価では、テーブルマッピングで使用される列が数字マスクの変換ルールでサポートされていないかどうかを検証します。さらに、変換対象として選択された列がプライマリキー、一意の制約、または外部キーの一部であるかどうかを確認します。これは、一意性が保証されないために、このような列に数字マスクの変換を適用すると、DMS タスクが失敗する可能性があるからです。

ハッシュマスクの変換ルールを確認する

API キー: mysql-datamasking-hash-mask

この評価では、テーブルマッピングで使用される列がハッシュマスクの変換ルールでサポートされていないかどうかを検証します。また、ソース列の長さが 64 文字を超えているかどうかを確認します。ハッシュマスキングをサポートするには、ターゲット列の長さが 64 文字を超えていることが理想的です。さらに、変換対象として選択された列がプライマリキー、一意の制約、または外部キーの一部であるかどうかを確認します。これは、数字ランダム化の変換を適用しても一意性は保証されないためです。

データ検証タスク設定とデータマスキングの数字ランダム化が同時に有効になっていないことを確認する

API キー: all-to-all-validation-with-datamasking-digits-randomize

この移行前評価では、データ検証設定とデータマスキングの数字ランダム化が同時に有効になっていないことを確認します。これらの機能には互換性はありません。

データ検証タスク設定とデータマスキングのハッシュマスクが同時に有効になっていないことを確認する

API キー: `all-to-all-validation-with-datamasking-hash-mask`

この移行前評価では、データ検証設定とデータマスキングのハッシュマスクが同時に有効になっていないことを確認します。これらの機能には互換性はありません。

データ検証タスク設定とデータマスキングの数字マスクが同時に有効になっていないことを確認する

API キー: `all-to-all-validation-with-digit-mask`

この移行前評価では、データ検証設定とデータマスキングの数字マスクが同時に有効になっていないことを確認します。これらの機能には互換性はありません。

Amazon Aurora MySQL ソースインスタンスがリードレプリカでないかどうかを確認する

API キー: `mysql-check-aurora-read-only`

この移行前評価では、2 つの Amazon Aurora MySQL クラスター間での移行でソースエンドポイントがレプリカインスタンスではなく読み取り/書き込みインスタンスであることを確認します。

バイナリログの保持時間が正しく設定されているかどうかを確認する

API キー: `mysql-check-binlog-retention-time`

この移行前評価では、「バイナリログの保持時間」の値が 24 時間を超えているかどうかを検証します。

ソーステーブルに非表示の列がないかどうかを確認します。

API キー: `mysql-check-invisible-columns`

この移行前評価では、ソーステーブルに非表示の列がないかどうかを検証します。AWS DMS は、ソースデータベースの非表示の列からデータを移行しません。

データベースのバイナリログ形式が DMS CDC をサポートするように ROW に設定されているかどうかを検証する

API キー: `mysql-check-binlog-format`

この移行前評価では、ソースデータベースのバイナリログ形式が変更データキャプチャ (CDC) をサポートするように ROW に設定されているかどうかを検証します。バイナリログ形式を ROW に設定するには、以下の操作を行います。

- Amazon RDS の場合、データベースのパラメータグループを使用します。詳細については、「Amazon Relational Database Service ユーザーガイド」の「[シングルの AZ データベースの MySQL バイナリログの設定](#)」を参照してください。
- オンプレミスまたは Amazon EC2 でホストされるデータベースの場合、my.ini (Microsoft Windows) または my.cnf (UNIX) の binlog_format 値を設定します。

この評価は、フルロードと CDC の移行、CDC のみの移行の場合にのみ利用できます。この評価は、フルロードのみの移行では有効ではありません。セルフホスト型 MySQL サーバーに関する詳細については、「[Using a self-managed MySQL-compatible database as a source for AWS DMS](#)」を参照してください。

選択したオブジェクトが少なくとも 1 つソースデータベースに存在することを検証します

API キー: all-check-source-selection-rules

この移行前評価では、ワイルドカードベースのルールのパターンマッチングなど、選択ルールで指定された少なくとも 1 つのオブジェクトがソースデータベースに存在することを確認します。

生成された列を持つテーブルがソースデータベースに存在することを確認する

API キー: mysql-check-generated-columns

この移行前評価では、MySQL ソーステーブルのいずれかが columns. AWS DMS tasks を生成した列を移行またはレプリケートしていないかどうかを確認します。生成された列を移行する方法については、「[MySQL データベースをのソースとして使用する場合の制限 AWS DMS](#)」を参照してください。

パーティション分割されたテーブルに対して skipTableSuspensionForPartitionDdl が有効になっていることを検証する

API キー: mysql-check-skip-table-suspension-partition-ddl

この移行前評価では、ソースデータベース内のパーティションテーブルを検出し、skipTableSuspensionForPartitionDdl パラメータ設定を検証します。このパラメータを設定しないと、移行中に不要なテーブルの停止が発生する可能性があります。詳細については、

次のリンクを参照してください: [MySQL データベースを のソースとして使用する場合の制限 AWS DMS](#)。

max_allowed_packet サイズがソース LOB 列を処理できることを検証する

API キー: mysql-check-max-allowed-packet-lob

AWS DMS は、現在のmax_allowed_packet設定を超えるソーステーブルの LOB 列を検出します。この不一致により、データ移行中にレプリケーションが失敗する可能性があります。詳細については、「[MySQL に関する問題のトラブルシューティング](#)」を参照してください。

セカンダリ制約とインデックス (非プライマリ) がソースデータベースに存在することを確認する

API キー: all-check-secondary-constraints

この移行前評価では、セカンダリ制約とインデックス (外部キー、チェック制約、クラスター化されていないインデックス) がソースデータベースに存在することを確認します。

MariaDB の評価

このセクションでは、MariaDB のソースエンドポイントを使用する移行タスクの個別の移行前評価について説明します。

AWS DMS API を使用して個々の移行前評価を作成するには、[StartReplicationTaskAssessmentRun](#) アクションの Includeパラメータにリストされている API キーを使用します。

トピック

- [server_id がソースデータベースで 1 以上に設定されているかどうかを検証する](#)
- [ソースデータベースにバイナリログの自動削除が設定されているかどうかを検証する](#)
- [BatchApplyEnabled が true に設定されている場合、制限付き LOB モードのみを使用していることを検証する](#)
- [バイナリログトランザクション圧縮が無効になっているかどうかを検証する](#)
- [DMS ユーザーにソースデータベースの REPLICATION CLIENT および REPLICATION SLAVE 権限があるかどうかを検証する](#)
- [DMS ユーザーにソースデータベーステーブルの SELECT アクセス許可があるかどうかを検証する](#)
- [DMS ユーザーにターゲットとしての MySQL 互換データベースに必要な権限があるかどうかを検証する](#)
- [テーブルが InnoDB以外のストレージエンジンを使用しているかどうかを検証する](#)

- [移行に使用されるテーブルで自動増分が有効になっているかどうかを検証する](#)
- [データベースのバイナリログ形式が DMS CDC をサポートするように ROW に設定されているかどうかを検証する](#)
- [データベースのバイナリログイメージが DMS CDC をサポートするように FULL に設定されているかどうかを検証する](#)
- [ソースデータベースが MariaDB Read-Replica であるかどうかを検証する](#)
- [テーブルにパーティションがあるかどうかを検証し、フルロードタスク設定の TRUNCATE_BEFORE_LOAD または DO_NOTHING を推奨する](#)
- [DMS がデータベースバージョンをサポートしているかどうかを検証する](#)
- [ターゲットデータベースで local_infile が 1 に設定されているかどうかを検証します。](#)
- [ターゲットデータベースに外部キーを持つテーブルがあるかどうかを検証する](#)
- [タスクの範囲にあるソーステーブルにカスケード制約があるかどうかを検証する](#)
- [タスクの範囲にあるソーステーブルに生成された列があるかどうかを検証する](#)
- [タイムアウト値が MariaDB ソースに適しているかどうかを検証する](#)
- [タイムアウト値が MariaDB ターゲットに適しているかどうかを検証する](#)
- [max_statement_time データベースパラメータの検証](#)
- [プライマリキーまたは一意のインデックスがバッチ適用のターゲットに存在するかどうかを検証する](#)
- [プライマリキーと一意のインデックスの両方がバッチ適用のターゲットに存在するかどうかを検証する](#)
- [フルロード中にターゲットデータベースでセカンダリインデックスが有効になっているかどうかを検証する](#)
- [DMS 検証が有効になっている場合にテーブルにプライマリキーまたは一意のインデックスがあるかどうかを検証する](#)
- [MaxFullLoadSubTasks 設定の使用に関する推奨事項](#)
- [数字ランダム化の変換ルールを確認する](#)
- [数字マスクの変換ルールを確認する](#)
- [ハッシュマスクの変換ルールを確認する](#)
- [データ検証タスク設定とデータマスキングの数字ランダム化が同時に有効になっていないことを確認する](#)
- [データ検証タスク設定とデータマスキングのハッシュマスクが同時に有効になっていないことを確認する](#)

- [データ検証タスク設定とデータマスキングの数字マスクが同時に有効になっていないことを確認する](#)
- [バイナリログの保持時間が正しく設定されているかどうかを確認する](#)
- [ソーステーブルに非表示の列がないかどうかを確認する](#)
- [選択したオブジェクトが少なくとも 1 つソースデータベースに存在することを検証します](#)
- [パーティション分割されたテーブルで skipTableSuspensionForPartitionDdl が有効になっていることを検証する](#)
- [セカンダリ制約とインデックス \(非プライマリ\) がソースデータベースに存在することを確認する](#)

server_id がソースデータベースで 1 以上に設定されているかどうかを検証する

API キー: mariadb-check-server-id

この移行前評価では、CDC 移行タイプのソースデータベースで server_id サーバー変数が 1 以上に設定されているかどうかを検証します。

MariaDB エンドポイントの制限事項に関する詳細については、「[Using a self-managed MySQL-compatible database as a source for AWS DMS](#)」を参照してください。

ソースデータベースにバイナリログの自動削除が設定されているかどうかを検証する

API キー: mariadb-check-expire-logs-days

この移行前評価では、データベースがバイナリログを自動的に削除するように設定されているかどうかを検証します。移行中ディスク容量の使いすぎを防ぐには、EXPIRE_LOGS_DAYS または BINLOG_EXPIRE_LOGS_SECONDS グローバルシステム変数の値が 0 より大きい必要があります。

MariaDB エンドポイントの制限事項に関する詳細については、「[Using a self-managed MySQL-compatible database as a source for AWS DMS](#)」を参照してください。

BatchApplyEnabled が true に設定されている場合、制限付き LOB モードのみを使用していることを検証する

API キー: mariadb-batch-apply-lob-mode

LOB 列がレプリケーションに含まれる場合、制限付き LOB モードのみで BatchApplyEnabled を使用できます。LOB モードの他のオプションを使用すると、バッチは失敗し、AWS DMS は変更を 1 つずつ処理します。これらのテーブルを独自のタスクに移動し、代わりにトランザクション適用モードを使用することをお勧めします。

BatchApplyEnabled 設定に関する詳細については、「[DMS バッチ適用機能を使用して CDC レプリケーションパフォーマンスを向上させるにはどうすればよいですか?](#)」を参照してください。

バイナリログトランザクション圧縮が無効になっているかどうかを検証する

API キー: mariadb-check-binlog-compression

この移行前評価では、バイナリログトランザクション圧縮が無効になっているかどうかを検証します。バイナリログトランザクション圧縮 AWS DMS はサポートされていません。

詳細については、「[Limitations on using a MySQL database as a source for AWS DMS](#)」を参照してください。

DMS ユーザーにソースデータベースの REPLICATION CLIENT および REPLICATION SLAVE 権限があるかどうかを検証する

API キー: mariadb-check-replication-privileges

この移行前評価では、DMS タスクの移行タイプが CDC またはフルロード + CDC の場合、ソースエンドポイント接続設定で指定された DMS ユーザーにソースデータベースの REPLICATION CLIENT および REPLICATION SLAVE の権限があるかどうかを検証します。

詳細については、「[Using any MySQL-compatible database as a source for AWS DMS](#)」を参照してください。

DMS ユーザーにソースデータベーステーブルの SELECT アクセス許可があるかどうかを検証する

API キー: mariadb-check-select-privileges

この移行前評価では、ソースエンドポイント接続設定で指定された DMS ユーザーにソースデータベーステーブルの SELECT アクセス許可があるかどうかを検証します。

詳細については、「[Using any MySQL-compatible database as a source for AWS DMS](#)」を参照してください。

DMS ユーザーにターゲットとしての MySQL 互換データベースに必要な権限があるかどうかを検証する

API キー: mariadb-check-target-privileges

この移行前評価では、ターゲットエンドポイント接続設定で指定された DMS ユーザーにターゲットとしての MySQL 互換データベースに必要な権限があるかどうかを検証します。

詳細については、「[Using any MySQL-compatible database as a source for AWS DMS](#)」を参照してください。

テーブルが InnoDB 以外のストレージエンジンを使用しているかどうかを検証する

API キー: mariadb-check-table-storage-engine

この移行前評価では、ソースの MariaDB データベース内のテーブルで使用されるストレージエンジンが InnoDB 以外のエンジンであるかどうかを検証します。DMS は、デフォルトで InnoDB ストレージエンジンを使用してターゲットテーブルを作成します。InnoDB 以外のストレージエンジンを使用する必要がある場合、手動でターゲットデータベースにテーブルを作成し、TRUNCATE_BEFORE_LOAD または DO_NOTHING をフルロードタスク設定として使用するよう DMS タスクを設定する必要があります。フルロードタスクの設定の詳細については、「[全ロードタスク設定](#)」を参照してください。

MariaDB エンドポイントの制限事項の詳細については、「[MySQL データベースをのソースとして使用する場合の制限 AWS DMS](#)」を参照してください。

移行に使用されるテーブルで自動増分が有効になっているかどうかを検証する

API キー: mariadb-check-auto-increment

この移行前評価では、タスクで使用されるソーステーブルで自動増分が有効になっているかどうかを検証します。列の AUTO_INCREMENT 属性は、ターゲットデータベースに移行されません。

MariaDB エンドポイントの制限事項の詳細については、「[MySQL データベースをのソースとして使用する場合の制限 AWS DMS](#)」を参照してください。MariaDB での ID 列の処理については、[パート 2 の「IDENTITY 列の処理 AWS DMS」](#)を参照してください。

データベースのバイナリログ形式が DMS CDC をサポートするように ROW に設定されているかどうかを検証する

API キー: mariadb-check-binlog-format

この移行前評価では、ソースデータベースのバイナリログ形式が DMS 変更データキャプチャ (CDC) をサポートするよう ROW に設定されているかどうかを検証します。

バイナリログ形式を ROW に設定するには、以下の操作を行います。

- Amazon RDS の場合、データベースのパラメータグループを使用します。RDS パラメータグループの使用に関する詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[MySQL バイナリログの設定](#)」を参照してください。

- オンプレミスまたは Amazon EC2 でホストされるデータベースの場合、my.ini (Microsoft Windows) または my.cnf (UNIX) の binlog_format 値を設定します。

この評価は、フルロードと CDC の移行、CDC のみの移行の場合にのみ利用できます。この評価は、フルロードのみの移行では有効ではありません。

セルフホスト型 MariaDB サーバーの詳細については、「[のソースとしてのセルフマネージド MySQL 互換データベースの使用 AWS DMS](#)」を参照してください。

データベースのバイナリログイメージが DMS CDC をサポートするように FULL に設定されているかどうかを検証する

API キー: mariadb-check-binlog-image

この移行前評価では、ソースデータベースのバイナリログイメージが FULL に設定されているかどうかを確認します。MariaDB では、binlog_row_image 変数が、ROW 形式を使用するときにバイナリログイベントが書き込まれる方法を決定します。DMS との互換性を確保し、CDC をサポートするには、binlog_row_image 変数を FULL に設定します。この設定により、DMS は十分な情報を受信して、移行中にターゲットデータベースの完全なデータ操作言語 (DML) を構築することができます。

バイナリログイメージを FULL に設定するには、以下の操作を行います。

- Amazon RDS の場合、この値はデフォルトで FULL になります。
- オンプレミスまたは Amazon EC2 でホストされるデータベースの場合、my.ini (Microsoft Windows) または my.cnf (UNIX) の binlog_row_image 値を設定します。

この評価は、フルロードと CDC の移行、CDC のみの移行の場合にのみ利用できます。この評価は、フルロードのみの移行では有効ではありません。

セルフホスト型 MariaDB サーバーの詳細については、「[のソースとしてのセルフマネージド MySQL 互換データベースの使用 AWS DMS](#)」を参照してください。

ソースデータベースが MariaDB Read-Replica であるかどうかを検証する

API キー: mariadb-check-database-role

この移行前評価では、ソースデータベースがリードレプリカかどうかを検証します。リードレプリカに接続されているときに DMS の CDC サポートを有効にするには、log_slave_updates パラメー

タを True に設定します。セルフマネージド型 MySQL データベースを使用する方法の詳細については、「[のソースとしてのセルフマネージド MySQL 互換データベースの使用 AWS DMS](#)」を参照してください。

log_slave_updates 値を True に設定するには、以下の操作を行います。

- Amazon RDS の場合、データベースのパラメータグループを使用します。RDS データベースパラメータグループの使用に関する詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[Working with parameter groups](#)」を参照してください。
- オンプレミスまたは Amazon EC2 でホストされるデータベースの場合、my.ini (Microsoft Windows) または my.cnf (UNIX) の log_slave_updates 値を設定します。

この評価は、フルロードと CDC の移行、CDC のみの移行の場合にのみ利用できます。この評価は、フルロードのみの移行では有効ではありません。

テーブルにパーティションがあるかどうかを検証し、フルロードタスク設定の **TRUNCATE_BEFORE_LOAD** または **DO_NOTHING** を推奨する

API キー: mariadb-check-table-partition

この移行前評価では、ソースデータベースにパーティションを持つテーブルがあるかどうかを確認します。DMS は MariaDB ターゲットにパーティションのないテーブルを作成します。パーティションテーブルをターゲットのパーティションテーブルに移行するには、以下を実行する必要があります。

- ターゲット MariaDB データベースにパーティションテーブルを事前に作成します。
- TRUNCATE_BEFORE_LOAD または DO_NOTHING をフルロードタスク設定として使用するよう DMS タスクを設定します。

MariaDB エンドポイントの制限事項の詳細については、「[MySQL データベースを のソースとして使用する場合の制限 AWS DMS](#)」を参照してください。

DMS がデータベースバージョンをサポートしているかどうかを検証する

API キー: mariadb-check-supported-version

この移行前評価では、ソースデータベースバージョンが DMS と互換性があるかどうかを検証します。CDC は、Amazon RDS MariaDB バージョン 10.4 以前、または 10.11 以降の MySQL バージョンではサポートされていません。サポートされている MariaDB のバージョンの詳細については、「[データ移行のソースエンドポイント](#)」を参照してください。

ターゲットデータベースで **local_infile** が 1 に設定されているかどうかを検証します。

API キー: mariadb-check-target-localinfile-set

この移行前評価では、ターゲットデータベースの **local_infile** パラメータが 1 に設定されているかどうかを確認します。DMS では、ターゲットデータベースへのフルロード中に「**local_infile**」パラメータを 1 に設定する必要があります。詳細については、「[を使用した MySQL から MySQL への移行 AWS DMS](#)」を参照してください。

この評価は、フルロードタスクにのみ有効です。

ターゲットデータベースに外部キーを持つテーブルがあるかどうかを検証する

API キー: mariadb-check-fk-target

この移行前評価では、MariaDB データベースに移行するフルロードまたはフルおよび CDC タスクに外部キーを持つテーブルがあるかどうかを確認します。DMS のデフォルト設定では、テーブルをアルファベット順にロードします。親テーブルと子テーブルを同時にロードできない可能性があるため、外部キーと参照整合性制約があるテーブルはロードに失敗する可能性があります。

DMS の参照整合性の詳細については、「[AWS DMS 移行のパフォーマンスの向上](#)」トピックの「Working with indexes, triggers, and referential integrity constraints」を参照してください。

タスクの範囲にあるソーステーブルにカスケード制約があるかどうかを検証する

API キー: mariadb-check-cascade-constraints

この移行前評価では、MariaDB ソーステーブルにカスケード制約があるかどうかを確認します。MariaDB はこれらのイベントの変更をバイナリログに記録しないため、カスケード制約は DMS タスクによって移行またはレプリケートされません。AWS DMS はこれらの制約をサポートしていませんが、リレーショナルデータベースターゲットの回避策を使用できます。

カスケード制約やその他の制約のサポートについては、「Troubleshooting migration tasks in AWS DMS」トピックの「[インデックス、外部キー、カスケード更新、または削除が移行されない](#)」を参照してください。

タスクの範囲にあるソーステーブルに生成された列があるかどうかを検証する

API キー: mariadb-check-generated-columns

この移行前評価では、MariaDB ソーステーブルに生成された列があるかどうかを確認します。DMS タスクは、生成された列の移行またはレプリケートを行いません。

生成された列を移行する方法については、「[ターゲット MySQL のインスタンスへの接続は、タスクの実行中に接続が切断されます](#)」を参照してください。

タイムアウト値が MariaDB ソースに適しているかどうかを検証する

API キー: mariadb-check-source-network-parameter

この移行前評価では、タスクの MariaDB ソースエンドポイントの `net_read_timeout`、`net_write_timeout`、`wait_timeout` の設定が少なくとも 300 秒に設定されているかどうかを確認します。これは、移行中の切断を防止するために必要です。

詳細については、「[ターゲット MySQL のインスタンスへの接続は、タスクの実行中に接続が切断されます](#)」を参照してください。

タイムアウト値が MariaDB ターゲットに適しているかどうかを検証する

API キー: mariadb-check-target-network-parameter

この移行前評価では、タスクの MariaDB ターゲットエンドポイントの `net_read_timeout`、`net_write_timeout`、`wait_timeout` の設定が少なくとも 300 秒に設定されているかどうかを確認します。これは、移行中の切断を防止するために必要です。

詳細については、「[ターゲット MySQL のインスタンスへの接続は、タスクの実行中に接続が切断されます](#)」を参照してください。

max_statement_time データベースパラメータの検証

API キー: mariadb-check-max-statement-time

AWS DMS は、データベースソースパラメータ `max_statement_time` が 0 以外の値に設定されていることを確認します。DMS フルロードプロセスに対応するには、このパラメータを 0 に設定する必要があります。フルロードの完了後にこのパラメータ値の変更を検討することをお勧めします。このパラメータを 0 以外の値に設定するとデータが失われる可能性があるからです。

プライマリキーまたは一意のインデックスがバッチ適用のターゲットに存在するかどうかを検証する

API キー: mariadb-check-batch-apply-target-pk-ui-absence

バッチ適用は、ターゲットテーブルでプライマリキーまたは一意のインデックスを持つテーブルでのみサポートされます。プライマリキーまたは一意のインデックスがないテーブルはバッチが失敗し、変更は一つずつ処理されます。このようなテーブルは独自のタスクに移動し、代わりにトランザク

ション適用モードを活用することをお勧めします。または、ターゲットテーブルに一意のキーを作成することができます。

詳細については、「[the section called “ターゲットとしての MySQL の使用”](#)」を参照してください。

プライマリキーと一意のインデックスの両方がバッチ適用のターゲットに存在するかどうかを検証する

API キー: mariadb-check-batch-apply-target-pk-ui-simultaneously

バッチ適用は、ターゲットテーブルでプライマリキーまたは一意のインデックスを持つテーブルでのみサポートされます。プライマリキーまたは一意のインデックスが同時に存在するテーブルはバッチが失敗し、変更は一つずつ処理されます。このようなテーブルは独自のタスクに移動し、代わりにトランザクション適用モードを活用することをお勧めします。または、移行を実行している場合は、ターゲットテーブルの一意のキーまたはプライマリキーを削除してから、ターゲットテーブルを再構築することもできます。

詳細については、「[the section called “ターゲットとしての MySQL の使用”](#)」を参照してください。

フルロード中にターゲットデータベースでセカンダリインデックスが有効になっているかどうかを検証する

API キー: mariadb-check-secondary-indexes

ターゲットデータベースのセカンダリインデックスを無効化または削除することを検討してください。セカンダリインデックスは、フルロード中の移行パフォーマンスに影響を与える可能性があります。キャッシュされた変更を適用する前にセカンダリインデックスを有効にすることをお勧めします。

詳細については、「[ベストプラクティス](#)」を参照してください。

DMS 検証が有効になっている場合にテーブルにプライマリキーまたは一意のインデックスがあるかどうかを検証する

API キー: mariadb-check-pk-validity

データ検証では、ソースとターゲットの両方のテーブルにプライマリキーまたは一意のインデックスがなければなりません。

詳細については、「[データ検証](#)」を参照してください。

MaxFullLoadSubTasks 設定の使用に関する推奨事項

この評価では、タスクに含まれるテーブルの数を確認し、フルロードプロセス中に最適なパフォーマンスが得られるように MaxFullLoadSubTasks パラメータの値を大きくすることを推奨します。デフォルトでは、は 8 つのテーブルを同時に AWS DMS 移行します。MaxFullLoadSubTasks パラメータをより大きな値に変更すると、フルロードのパフォーマンスが向上します。

詳細については、「[the section called “全ロードタスク設定”](#)」を参照してください。

数字ランダム化の変換ルールを確認する

API キー: mariadb-datamasking-digits-randomize

この評価では、テーブルマッピングで使用される列が数字ランダム化の変換ルールに適合しているかどうかを検証します。さらに、変換対象として選択された列がプライマリキー、一意の制約、または外部キーの一部であるかどうかを確認します。これは、数字ランダム化の変換を適用しても一意性は保証されないためです。

数字マスクの変換ルールを確認する

API キー: mariadb-datamasking-digits-mask

この評価では、テーブルマッピングで使用される列が数字マスクの変換ルールでサポートされていないかどうかを検証します。さらに、変換対象として選択された列がプライマリキー、一意の制約、または外部キーの一部であるかどうかを確認します。これは、一意性が保証されないために、このような列に数字マスクの変換を適用すると、DMS タスクが失敗する可能性があるからです。

ハッシュマスクの変換ルールを確認する

API キー: mariadb-datamasking-hash-mask

この評価では、テーブルマッピングで使用される列がハッシュマスクの変換ルールでサポートされていないかどうかを検証します。また、ソース列の長さが 64 文字を超えているかどうかを確認します。ハッシュマスキングをサポートするには、ターゲット列の長さが 64 文字を超えていることが理想的です。さらに、変換対象として選択された列がプライマリキー、一意の制約、または外部キーの一部であるかどうかを確認します。これは、数字ランダム化の変換を適用しても一意性は保証されないためです。

データ検証タスク設定とデータマスキングの数字ランダム化が同時に有効になっていないことを確認する

API キー: all-to-all-validation-with-datamasking-digits-randomize

この移行前評価では、データ検証設定とデータマスキングの数字ランダム化が同時に有効になっていないことを確認します。これらの機能には互換性はありません。

データ検証タスク設定とデータマスキングのハッシュマスクが同時に有効になっていないことを確認する

API キー: `all-to-all-validation-with-datamasking-hash-mask`

この移行前評価では、データ検証設定とデータマスキングのハッシュマスクが同時に有効になっていないことを確認します。これらの機能には互換性はありません。

データ検証タスク設定とデータマスキングの数字マスクが同時に有効になっていないことを確認する

API キー: `all-to-all-validation-with-digit-mask`

この移行前評価では、データ検証設定とデータマスキングの数字マスクが同時に有効になっていないことを確認します。これらの機能には互換性はありません。

バイナリログの保持時間が正しく設定されているかどうかを確認する

API キー: `mariadb-check-binlog-retention-time`

この移行前評価では、「binlog retention hours」の値が 24 時間を超えているかどうかを検証します。

ソーステーブルに非表示の列がないかどうかを確認する

API キー: `mariadb-check-invisible-columns`

この移行前評価では、ソーステーブルに非表示の列がないかどうかを検証します。AWS DMS は、ソースデータベースの非表示の列からデータを移行しません。

選択したオブジェクトが少なくとも 1 つソースデータベースに存在することを検証します

API キー: `all-check-source-selection-rules`

この移行前評価では、ワイルドカードベースのルールのパターンマッチングなど、選択ルールで指定された少なくとも 1 つのオブジェクトがソースデータベースに存在することを確認します。

パーティション分割されたテーブルで **skipTableSuspensionForPartitionDdl** が有効になっていることを検証する

API キー: `mariadb-check-skip-table-suspension-partition-ddl`

この移行前評価では、ソースデータベース内のパーティションテーブルを検出し、skipTableSuspensionForPartitionDdlパラメータ設定を検証します。このパラメータを設定しないと、移行中に不要なテーブルの停止が発生する可能性があります。

詳細については、「[MySQL データベースを のソースとして使用する場合の制限 AWS DMS](#)」を参照してください。

セカンダリ制約とインデックス (非プライマリ) がソースデータベースに存在することを確認する

API キー: all-check-secondary-constraints

この移行前評価では、セカンダリ制約とインデックス (外部キー、チェック制約、クラスター化されていないインデックス) がソースデータベースに存在することを確認します。

PostgreSQL の評価

このセクションでは、PostgreSQL のソースエンドポイントを使用する移行タスクの個別の移行前評価について説明します。

トピック

- [DDL イベントトリガーが ENABLE ALWAYS に設定されているかどうかを検証する](#)
- [PostGIS 列がソースデータベースに存在するかどうかを検証する](#)
- [フルロードプロセス中にターゲットテーブルの外部キー制約が無効になっているかどうかを検証する](#)
- [名前が似ているテーブルが存在するかどうかを検証する](#)
- [プライマリキーのない ARRAY データ型を持つテーブルがあるかどうかを検証する](#)
- [BatchApplyEnabled が有効になっている場合、ターゲットテーブルにプライマリキーまたは一意のインデックスが存在するかどうかを検証する](#)
- [ターゲットデータベースのテーブルにフルロード移行タスクのセカンダリインデックスがあるかどうかを検証する](#)
- [BatchApplyEnabled が true に設定されている場合、制限付き LOB モードのみを使用していることを検証する](#)
- [ソースデータベースバージョンが DMS の移行でサポートされているかどうかを検証する](#)
- [ソースデータベースの logical_decoding_work_mem パラメータを検証する](#)
- [ソースデータベースに長時間実行しているトランザクションがあるかどうかを検証する](#)
- [ソースデータベースのパラメータ max_slot_wal_keep_size を検証する](#)

- ソースデータベースパラメータ postgres-check-maxwalsenders が CDC をサポートするように設定されていることを確認する。
- ソースデータベースが PGLOGICAL に設定されているかどうかを確認する
- ソーステーブルのプライマリキーが LOB データ型であるかどうかを検証する
- ソーステーブルにプライマリキーがあるかどうかを検証する
- 準備済みのトランザクションがソースデータベースに存在するかどうかを検証する
- DMS CDC をサポートするために wal_sender_timeout が必要最小限の値に設定されているかどうかを検証する
- ソースデータベースで wal_level が論理に設定されているかどうかを検証する
- プライマリキーと一意のインデックスの両方がバッチ適用のターゲットに存在するかどうかを検証する
- LOB オブジェクトが見つかった場合は、最大 LOB 設定を推奨する
- DMS 検証が有効になっている場合にテーブルにプライマリキーまたは一意のインデックスがあり、その状態が良好かどうかを検証する
- AWS DMS ユーザーがターゲットに必要な権限を持っているかどうかを検証する
- CDC が無料のレプリケーションスロットを利用できるかどうかを検証します
- DMS ユーザーのフルロードアクセス許可を検証する
- 数字ランダム化の変換ルールを確認する
- 数字マスクの変換ルールを確認する
- ハッシュマスクの変換ルールを確認する
- データ検証タスク設定とデータマスキングの数字ランダム化が同時に有効になっていないことを確認する
- データ検証タスク設定とデータマスキングのハッシュマスクが同時に有効になっていないことを確認する
- データ検証タスク設定とデータマスキングの数字マスクが同時に有効になっていないことを確認する
- 選択したオブジェクトが少なくとも 1 つソースデータベースに存在することを検証します
- ターゲット PostgreSQL データベースに生成された列が含まれていることを確認する
- マテリアライズドビューが同種 PostgreSQL 移行に存在することを確認する
- REPLICA IDENTITY FULL が pglogical プラグインの使用と競合することを確認する
- セカンダリ制約とインデックス (非プライマリ) がソースデータベースに存在することを確認する

- [Oracle への移行のために CHAR/VARCHAR 列の互換性を検証する](#)
- [ソースデータベースでidle_in_transaction_session_timeout設定されていることを確認します。](#)
- [AWS DMS ユーザーが AWS マネージド PostgreSQL データベースに必要なロールを持っていることを確認する](#)
- [ターゲットエンドポイントがリードレプリカでないことを検証する](#)
- [ソース Aurora PostgreSQL リードレプリカのバージョンを確認する](#)
- [ソース PostgreSQL リードレプリカのバージョンを確認する](#)

DDL イベントトリガーが ENABLE ALWAYS に設定されているかどうかを検証する

API キー: postgres-check-ddl-event-trigger

この移行前評価では、DDL イベントトリガーが ENABLE ALWAYS に設定されているかどうかを検証します。ソースデータベースが別のサードパーティーのレプリケーションシステムのターゲットでもある場合、CDC 中に DDL の変更が移行されない可能性があります。この状況では、DMS が awsdms_intercept_ddl イベントをトリガーできなくなる可能性があります。この状況を回避するには、ソースデータベースでトリガーを次の例のように変更します。

```
alter event trigger awsdms_intercept_ddl enable always;
```

詳細については、「[Limitations on using a PostgreSQL database as a DMS source](#)」を参照してください。

PostGIS 列がソースデータベースに存在するかどうかを検証する

API キー: postgres-check-postgis-data-type

この移行前評価では、ケースソースエンジンとターゲットエンジンに存在する PostGIS データ型の列が異なるかどうかを検証します。は、同種 (like-to-like) 移行に対してのみ PostGIS データ型 AWS DMS をサポートします。

詳細については、「[Limitations on using a PostgreSQL database as a DMS source](#)」を参照してください。

フルロードプロセス中にターゲットテーブルの外部キー制約が無効になっているかどうかを検証する

API キー: postgres-check-session-replication-role

この移行前評価では、フルロードフェーズ中に外部キーの制約を無効にするために、ターゲットで `session_replication_role` parameter が `REPLICA` に設定されているかどうかを検証します。フルロード移行タイプでは、外部キー制約を無効にする必要があります。

PostgreSQL エンドポイントの制約事項については、「[Using a PostgreSQL database as a target for AWS Database Migration Service](#)」を参照してください。

名前が似ているテーブルが存在するかどうかを検証する

API キー: `postgres-check-similar-table-name`

この移行前評価では、ソースに名前が似ているテーブルがあるかどうかを検証します。同じ名前の複数のテーブルを異なるケースで書き込むと、レプリケーション中に予測不可能な動作が発生する可能性があります。

PostgreSQL エンドポイントの制約事項については、「[Limitations on using a PostgreSQL database as a DMS source](#)」を参照してください。

プライマリキーのない ARRAY データ型を持つテーブルがあるかどうかを検証する

API キー: `postgres-check-table-with-array`

この移行前評価では、プライマリキーのない配列データ型を持つテーブルがあるかどうかを検証します。プライマリキーがない ARRAY データ型を持つテーブルは、フルロード中に無視されます。

PostgreSQL エンドポイントの制約事項については、「[Limitations on using a PostgreSQL database as a DMS source](#)」を参照してください。

`BatchApplyEnabled` が有効になっている場合、ターゲットテーブルにプライマリキーまたは一意のインデックスが存在するかどうかを検証する

API キー: `postgres-check-batch-apply-target-pk-ui-absence`

バッチ適用は、ターゲットテーブルでプライマリキーまたは一意のインデックスを持つテーブルでのみサポートされます。プライマリキーまたは一意のインデックスがないテーブルは、バッチを失敗させ、変更を 1 つずつ処理 AWS DMS します。そのようなテーブルには別々のタスクを作成し、代わりにトランザクション適用モードを使用することをお勧めします。または、ターゲットテーブルに一意のキーを作成することができます。

詳細については、「[Using a PostgreSQL database as a target for AWS Database Migration Service](#)」を参照してください。

ターゲットデータベースのテーブルにフルロード移行タスクのセカンダリインデックスがあるかどうかを検証する

API キー: postgres-check-target-secondary-indexes

この移行前評価では、フルロード移行タスクの範囲にセカンダリインデックスを持つテーブルがあるかどうかを検証します。フルロードタスクの期間中は、セカンダリインデックスを削除することをお勧めします。

詳細については、「[AWS Database Migration Service ソースとしての PostgreSQL データベースの使用](#)」を参照してください。

BatchApplyEnabled が true に設定されている場合、制限付き LOB モードのみを使用していることを検証する

API キー: postgres-batch-apply-lob-mode

LOB 列がレプリケーションに含まれる場合、制限付き LOB モードのみで BatchApplyEnabled を使用できます。LOB モードの他のオプションを使用すると、バッチは失敗し、AWS DMS は変更を 1 つずつ処理します。これらのテーブルを独自のタスクに移動し、代わりにトランザクション適用モードを使用することをお勧めします。

BatchApplyEnabled 設定に関する詳細については、「[DMS バッチ適用機能を使用して CDC レプリケーションパフォーマンスを向上させるにはどうすればよいですか?](#)」を参照してください。

ソースデータベースバージョンが DMS の移行でサポートされているかどうかを検証する

API キー: postgres-check-dbversion

この移行前評価では、ソースデータベースのバージョンが と互換性があるかどうかを検証します AWS DMS。

ソースデータベースの **logical_decoding_work_mem** パラメータを検証する

API キー: postgres-check-for-logical-decoding-work-mem

この移行前評価では、ソースデータベースの logical_decoding_work_mem パラメータを調整することをお勧めします。長時間のトランザクションや多数のサブトランザクションが実行される可能性のあるトランザクション性が高いデータベースでは、論理デコードメモリの消費量が増加し、ディスクに書き込む必要が生じる可能性があります。これにより、レプリケーション中に DMS ソースのレイテンシーが高くなります。このようなシナリオでは、logical_decoding_work_mem を調整

する必要があります場合があります。このパラメータは PostgreSQL バージョン 13 以降でサポートされています。

ソースデータベースに長時間実行しているトランザクションがあるかどうかを検証する

API キー: `postgres-check-longrunningtxn`

この移行前評価では、ソースデータベースに 10 分を超えて長時間実行されているトランザクションがあるかどうかを検証します。デフォルトでは、DMS はタスクの開始中に開いているトランザクションをチェックするため、タスクの開始が失敗することがあります。

ソースデータベースのパラメータ `max_slot_wal_keep_size` を検証する

API キー: `postgres-check-maxslot-wal-keep-size`

この移行前評価では、`max_slot_wal_keep_size` に設定された値を検証します。`max_slot_wal_keep_size` をデフォルト値以外の値に設定すると、必要な WAL ファイルが削除されるため、DMS タスクが失敗する可能性があります。

ソースデータベースパラメータ `postgres-check-maxwalsenders` が CDC をサポートするように設定されていることを確認する。

API キー: `postgres-check-maxwalsenders`

この移行前評価では、ソースデータベースの `max_wal_senders` に設定された値を検証します。DMS は、変更データキャプチャ (CDC) をサポートするために `max_wal_senders` を 1 より大きく設定する必要があります。

ソースデータベースが **PGLOGICAL** に設定されているかどうかを確認する

API キー: `postgres-check-pglogical`

この移行前評価では、CDC の PGLOGICAL をサポートするように `shared_preload_libraries` 値が `pglogical` に設定されているかどうかを確認します。論理レプリケーションにテストデコードを使用する場合、この評価を無視できることに注意してください。

ソーステーブルのプライマリキーが LOB データ型であるかどうかを検証する

API キー: `postgres-check-pk-lob`

この移行前評価では、テーブルのプライマリキーが大容量オブジェクト (LOB) データ型であるかどうかを検証します。ソーステーブルにプライマリキーとして LOB 列がある場合、DMS はレプリケーションをサポートしません。

ソーステーブルにプライマリキーがあるかどうかを検証する

API キー: postgres-check-pk

この移行前評価では、タスクの範囲で使用されるテーブルにプライマリキーが存在するかどうかを検証します。DMS は、レプリカアイデンティティがソーステーブルで full に設定されていない限り、プライマリキーのないテーブルのレプリケーションをサポートしていません。

準備済みのトランザクションがソースデータベースに存在するかどうかを検証する

API キー: postgres-check-preparedtxn

この移行前評価では、ソースデータベースに準備済みのトランザクションが存在するかどうかを確認します。レプリケーションスロットの作成は、ソースデータベースに準備済みのトランザクションがある場合、応答を停止することがあります。

DMS CDC をサポートするために wal_sender_timeout が必要最小限の値に設定されているかどうかを検証する

API キー: postgres-check-walsenderstimeout

この移行前評価では、wal_sender_timeout が 10,000 ミリ秒 (10 秒) の最小値に設定されているかどうかを検証します。CDC での DMS タスクには最低 10,000 ミリ秒 (10 秒) が必要となり、値が 10,000 ミリ秒未満になると失敗する。

ソースデータベースで wal_level が論理に設定されているかどうかを検証する

API キー: postgres-check-wallevel

この移行前評価では、wal_level が論理に設定されているかどうかを検証します。DMS CDC が機能するには、ソースデータベースでこのパラメータを有効にする必要があります。

プライマリキーと一意のインデックスの両方がバッチ適用のターゲットに存在するかどうかを検証する

API キー: postgres-check-batch-apply-target-pk-ui-simultaneously

バッチ適用は、ターゲットテーブルでプライマリキーまたは一意のインデックスを持つテーブルでのみサポートされます。プライマリキーまたは一意のインデックスが同時に存在するテーブルはバッチが失敗し、変更は一つずつ処理されます。このようなテーブルは独自のタスクに移動し、代わりにトランザクション適用モードを活用することをお勧めします。または、移行を実行している場合は、ターゲットテーブルの一意のキーまたはプライマリキーを削除してから、ターゲットテーブルを再構築することもできます。

詳細については、「[the section called “セルフマネージド PostgreSQL データベースを AWS DMS ソースとして使用して CDC を有効にする”](#)」を参照してください。

LOB オブジェクトが見つかった場合は、最大 LOB 設定を推奨する

API キー: postgres-check-limited-lob-size

PostgreSQL の LOB サイズ計算は、その他のエンジンとは異なります。データの切り捨てを回避するため、必ずタスク設定で適切な最大 LOB サイズを設定してください。

詳細については、「[データ検証](#)」を参照してください。

DMS 検証が有効になっている場合にテーブルにプライマリキーまたは一意のインデックスがあり、その状態が良好かどうかを検証する

API キー: postgres-check-pk-validity

データ検証では、テーブルにプライマリキーまたは一意のインデックスがなければなりません。

詳細については、「[データ検証](#)」を参照してください。

AWS DMS ユーザーがターゲットに必要な権限を持っているかどうかを検証する

API キー: postgres-check-target-privileges

AWS DMS ユーザーは、ターゲットデータベースに少なくとも db_owner ユーザーロールを持っている必要があります。

詳細については、「[the section called “ターゲットとして PostgreSQL を使用する場合のセキュリティ要件”](#)」を参照してください。

CDC が無料のレプリケーションスロットを利用できるかどうかを検証します

API キー: postgres-check-replication-slots-count

この評価では、CDC が変更をレプリケートするためのレプリケーションスロットが利用可能かどうかを検証します。

DMS ユーザーのフルロードアクセス許可を検証する

API キー: postgres-check-select-object-privileges

この評価では、DMS ユーザーがフルロードオペレーションに必要なテーブルに対して必要な SELECT 権限を持っているかどうかを検証します。

数字ランダム化の変換ルールを確認する

API キー: `postgres-datamasking-digits-randomize`

この評価では、テーブルマッピングで使用される列が数字ランダム化の変換ルールに適合しているかどうかを検証します。さらに、変換対象として選択された列がプライマリキー、一意の制約、または外部キーの一部であるかどうかを確認します。これは、数字ランダム化の変換を適用しても一意性は保証されないためです。

数字マスクの変換ルールを確認する

API キー: `postgres-datamasking-digits-mask`

この評価では、テーブルマッピングで使用される列が数字マスクの変換ルールでサポートされていないかどうかを検証します。さらに、変換対象として選択された列がプライマリキー、一意の制約、または外部キーの一部であるかどうかを確認します。これは、一意性が保証されないために、このような列に数字マスクの変換を適用すると、DMS タスクが失敗する可能性があるからです。

ハッシュマスクの変換ルールを確認する

API キー: `postgres-datamasking-hash-mask`

この評価では、テーブルマッピングで使用される列がハッシュマスクの変換ルールでサポートされていないかどうかを検証します。また、ソース列の長さが 64 文字を超えているかどうかを確認します。ハッシュマスキングをサポートするには、ターゲット列の長さが 64 文字を超えていることが理想的です。さらに、変換対象として選択された列がプライマリキー、一意の制約、または外部キーの一部であるかどうかを確認します。これは、数字ランダム化の変換を適用しても一意性は保証されないためです。

データ検証タスク設定とデータマスキングの数字ランダム化が同時に有効になっていないことを確認する

API キー: `all-to-all-validation-with-datamasking-digits-randomize`

この移行前評価では、データ検証設定とデータマスキングの数字ランダム化が同時に有効になっていないことを確認します。これらの機能には互換性はありません。

データ検証タスク設定とデータマスキングのハッシュマスクが同時に有効になっていないことを確認する

API キー: `all-to-all-validation-with-datamasking-hash-mask`

この移行前評価では、データ検証設定とデータマスキングのハッシュマスクが同時に有効になっていないことを確認します。これらの機能には互換性はありません。

データ検証タスク設定とデータマスキングの数字マスクが同時に有効になっていないことを確認する

API キー: `all-to-all-validation-with-digit-mask`

この移行前評価では、データ検証設定とデータマスキングの数字マスクが同時に有効になっていないことを確認します。これらの機能には互換性はありません。

選択したオブジェクトが少なくとも 1 つソースデータベースに存在することを検証します

API キー: `all-check-source-selection-rules`

この移行前評価では、ワイルドカードベースのルールのパターンマッチングなど、選択ルールで指定された少なくとも 1 つのオブジェクトがソースデータベースに存在することを確認します。

ターゲット PostgreSQL データベースに生成された列が含まれていることを確認する

API キー: `postgres-check-target-generated-cols`

この移行前評価では、ターゲット PostgreSQL データベースに、移行中に特別な処理が必要になる可能性のある生成された列 (STORED 型と VIRTUAL 型の両方を含む) が含まれているかどうかを検証します。生成された列は、他の列から値を計算するため、ターゲット PostgreSQL バージョンとの互換性と移行後の適切なデータ整合性を確保するために、特定の検証が必要です。

マテリアライズドビューが同種 PostgreSQL 移行に存在することを確認する

API キー: `postgres-check-materialized-views`

PostgreSQL データベース間で移行する場合、マテリアライズドビュー AWS DMS を移行することはできません。マテリアライズドビューは、移行後にターゲットデータベースに手動で作成する必要があります。

詳細については、「[DMS のソースとして PostgreSQL データベースを使用する場合の制限](#)」を参照してください。

REPLICA IDENTITY FULL が pglogical プラグインの使用と競合することを確認する

API キー: `postgres-check-pglogical-replica-identity-full`

この移行前評価では、REPLICA IDENTITY FULL を使用してテーブルを検出します。REPLICA IDENTITY FULL は `test_decoding` プラグインを使用してサポートされていますが、pglogical で使用

する場合、更新が正しくレプリケートされません。REPLICA IDENTITY 設定を DEFAULT/INDEX に変更するか、test_decoding プラグインに切り替えて REPLICA IDENTITY FULL を維持します。

詳細については、「[論理レプリケーションを使用した変更データ キャプチャ \(CDC\) の有効化](#)」を参照してください。

セカンダリ制約とインデックス (非プライマリ) がソースデータベースに存在することを確認する

API キー: all-check-secondary-constraints

この移行前評価では、セカンダリ制約とインデックス (外部キー、チェック制約、クラスター化されていないインデックス) がソースデータベースに存在することを確認します。

Oracle への移行のために CHAR/VARCHAR 列の互換性を検証する

API キー: postgres-to-oracle-check-varchar-columns

この移行前評価では、ターゲットデータベースで使用される NCHAR/NVARCHAR2 データ型列がソースデータベースの CHAR/VARCHAR 列と互換性があることを確認します。

ソースデータベースで **idle_in_transaction_session_timeout** 設定されていることを確認します。

API キー: postgres-check-idle-in-transaction-session-timeout

この移行前評価では、ソースデータベースで **idle_in_transaction_session_timeout** パラメータが 0 に設定されていないことを確認します。

AWS DMS ユーザーが AWS マネージド PostgreSQL データベースに必要なロールを持っていることを確認する

API キー: postgres-check-rds-roles

この移行前評価では、AWS DMS ユーザーが AWS マネージド PostgreSQL データベースに必要なすべてのロールで設定されていることを確認します。ロールが不十分な場合、移行タスクが失敗する可能性があります。

ターゲットエンドポイントがリードレプリカでないことを検証する

API キー: all-check-target-read-replica

この移行前評価では、ターゲットエンドポイントがリードレプリカとして設定されていないことを確認します。AWS DMS はターゲットデータベースへの書き込みアクセスを必要とし、読み取り専用レプリカにレプリケートできません。

ソース Aurora PostgreSQL リードレプリカのバージョンを確認する

API キー: postgres-aurora-check-source-replica-role-cdc

この移行前評価では、ソースエンドポイントがバージョン 16 以降を実行している Aurora PostgreSQL リードレプリカを使用していることを確認します。CDC オペレーションにはレプリケーションスロットが必要です。これは、Aurora PostgreSQL が 16 より前のバージョンの読み取り専用ノードではサポートしていません。

詳細については、「[PostgreSQL のソースとしてのリードレプリカ](#)」を参照してください。

ソース PostgreSQL リードレプリカのバージョンを確認する

API キー: postgres-check-source-replica-role-cdc

この移行前評価では、ソースエンドポイントがバージョン 16 以降を実行している PostgreSQL リードレプリカを使用していることを確認します。CDC オペレーションにはレプリケーションスロットが必要ですが、PostgreSQL は 16 より前のバージョンの読み取り専用ノードではサポートしていません。

詳細については、「[PostgreSQL のソースとしてのリードレプリカ](#)」を参照してください。

Db2 LUW 評価

このセクションでは、Db2 LUW のソースエンドポイントを使用する移行タスクの個別の移行前評価について説明します。

トピック

- [IBM Db2 LUW データベースが復旧可能に設定されているかどうかを検証します。](#)
- [DMS ユーザーがフルロードを実行するために必要なアクセス許可をソースデータベースに対して持っているかどうかを検証する](#)
- [DMS ユーザーが CDC を実行するために必要なアクセス許可をソースデータベースに対して持っているかどうかを検証する](#)
- [ソース IBM Db2 LUW ソーステーブルに Db2 XML データ型があるかどうかを検証する](#)
- [ソース IBM Db2 LUW バージョンが でサポートされているかどうかを検証する AWS DMS](#)
- [ターゲットの IBM Db2 LUW バージョンが でサポートされているかどうかを検証する AWS DMS](#)
- [数字ランダム化の変換ルールを確認する](#)

- [数字マスクの変換ルールを確認する](#)
- [ハッシュマスクの変換ルールを確認する](#)
- [データ検証タスク設定とデータマスキングの数字ランダム化が同時に有効になっていないことを確認する](#)
- [データ検証タスク設定とデータマスキングのハッシュマスクが同時に有効になっていないことを確認する](#)
- [データ検証タスク設定とデータマスキングの数字マスクが同時に有効になっていないことを確認する](#)
- [ターゲットテーブルにバッチ適用に適合する正しいインデックス設定 \(プライマリキーまたは一意のインデックスのいずれか一方で、両方ではない\) があることを確認する](#)
- [BatchApplyEnabled が true に設定されている場合に「制限付き LOB モード」のみが使用されていることを検証する](#)
- [フルロード中にターゲットデータベースでセカンダリインデックスが無効になっているかどうかを検証する](#)
- [選択したオブジェクトが少なくとも 1 つソースデータベースに存在することを検証します](#)
- [セカンダリ制約とインデックス \(非プライマリ\) がソースデータベースに存在することを確認する](#)

IBM Db2 LUW データベースが復旧可能に設定されているかどうかを検証します。

API キー: db2-check-archive-config-param

この移行前評価では、Db2 LUW データベースでデータベース設定パラメータ LOGARCHMETH1 および LOGARCHMETH2 のいずれか、または両方が ON に設定されているかどうかを検証します。

DMS ユーザーがフルロードを実行するために必要なアクセス許可をソースデータベースに対して持っているかどうかを検証する

API キー: db2-check-full-load-privileges

この移行前評価では、DMS ユーザーがフルロードオペレーションに必要なアクセス許可をターゲットデータベースに対して持っているかどうかを検証します。

DMS ユーザーが CDC を実行するために必要なアクセス許可をソースデータベースに対して持っているかどうかを検証する

API キー: db2-check-cdc-privileges

この移行前評価では、DMS ユーザーが CDC オペレーションに必要なアクセス許可をターゲットデータベースに対して持っているかどうかを検証します。

ソース IBM Db2 LUW ソーステーブルに Db2 XML データ型があるかどうかを検証する

API キー: db2-check-xml-data-type

この移行前評価では、ソース IBM Db2 LUW テーブルに Db2 XML データ型があるかどうかを検証します。

ソース IBM Db2 LUW バージョンが でサポートされているかどうかを検証する AWS DMS

API キー: db2-validate-supported-versions-source

この移行前評価では、ソース IBM Db2 LUW バージョンが でサポートされているかどうかを検証します AWS DMS。

ターゲットの IBM Db2 LUW バージョンが でサポートされているかどうかを検証する AWS DMS

API キー: db2-validate-supported-versions-target

この移行前評価では、ターゲットの IBM Db2 LUW バージョンが でサポートされているかどうかを検証します AWS DMS。

数字ランダム化の変換ルールを確認する

API キー: db2-datamasking-digits-randomize

この評価では、テーブルマッピングで使用される列が数字ランダム化の変換ルールに適合しているかどうかを検証します。さらに、変換対象として選択された列がプライマリキー、一意の制約、または外部キーの一部であるかどうかを確認します。これは、数字ランダム化の変換を適用しても一意性は保証されないためです。

数字マスクの変換ルールを確認する

API キー: db2-datamasking-digits-mask

この評価では、テーブルマッピングで使用される列が数字マスクの変換ルールでサポートされていないかどうかを検証します。さらに、変換対象として選択された列がプライマリキー、一意の制約、または外部キーの一部であるかどうかを確認します。これは、一意性が保証されないために、このような列に数字マスクの変換を適用すると、DMS タスクが失敗する可能性があるからです。

ハッシュマスクの変換ルールを確認する

API キー: db2-datamasking-hash-mask

この評価では、テーブルマッピングで使用される列がハッシュマスクの変換ルールでサポートされていないかどうかを検証します。また、ソース列の長さが 64 文字を超えているかどうかも確認します。ハッシュマスキングをサポートするには、ターゲット列の長さが 64 文字を超えていることが理想的です。さらに、変換対象として選択された列がプライマリキー、一意の制約、または外部キーの一部であるかどうかを確認します。これは、数字ランダム化の変換を適用しても一意性は保証されないためです。

データ検証タスク設定とデータマスキングの数字ランダム化が同時に有効になっていないことを確認する

API キー: all-to-all-validation-with-datamasking-digits-randomize

この移行前評価では、データ検証設定とデータマスキングの数字ランダム化が同時に有効になっていないことを確認します。これらの機能には互換性はありません。

データ検証タスク設定とデータマスキングのハッシュマスクが同時に有効になっていないことを確認する

API キー: all-to-all-validation-with-datamasking-hash-mask

この移行前評価では、データ検証設定とデータマスキングのハッシュマスクが同時に有効になっていないことを確認します。これらの機能には互換性はありません。

データ検証タスク設定とデータマスキングの数字マスクが同時に有効になっていないことを確認する

API キー: all-to-all-validation-with-digit-mask

この移行前評価では、データ検証設定とデータマスキングの数字マスクが同時に有効になっていないことを確認します。これらの機能には互換性はありません。

ターゲットテーブルにバッチ適用に適合する正しいインデックス設定 (プライマリキーまたは一意のインデックスのいずれか一方で、両方ではない) があることを確認する

API キー: db2-check-batch-apply-target-pk-ui-absence

バッチ適用では、ターゲットテーブルにプライマリキーまたは一意キーのいずれかが含まれている必要がありますが、両方が存在することはできません。テーブルにプライマリキーと一意キーの両方が含まれている場合、適用モードはバッチからトランザクションに変更されます。

BatchApplyEnabled が true に設定されている場合に「制限付き LOB モード」のみが使用されていることを検証する

API キー: db2-check-for-batch-apply-lob-mode

この移行前評価では、DMS タスクに LOB 列が含まれているかどうかを検証します。LOB 列がタスクのスコープに含まれている場合、BatchApplyEnabled=true を使用するには「制限付き LOB モード」を使用する必要があります。

フルロード中にターゲットデータベースでセカンダリインデックスが無効になっているかどうかを検証する

API キー: db2-check-secondary-indexes

この移行前評価では、ターゲットデータベースへのフルロード中にセカンダリインデックスが無効になっているかどうかを検証します。フルロード中は、セカンダリインデックスを無効化または削除する必要があります。

選択したオブジェクトが少なくとも 1 つソースデータベースに存在することを検証します

API キー: all-check-source-selection-rules

この移行前評価では、ワイルドカードベースのルールのパターンマッチングなど、選択ルールで指定された少なくとも 1 つのオブジェクトがソースデータベースに存在することを確認します。

セカンダリ制約とインデックス (非プライマリ) がソースデータベースに存在することを確認する

API キー: all-check-secondary-constraints

この移行前評価では、セカンダリ制約とインデックス (外部キー、チェック制約、クラスター化されていないインデックス) がソースデータベースに存在することを確認します。

データ型評価の開始と表示 (従来)

Note

このセクションでは、レガシーコンテンツについて説明します。[移行前評価の実行の指定、スタート、および表示](#) で前述したように、移行前評価の実行を使用することをお勧めします。

データ型評価はコンソールでは使用できません。API または CLI を使用してのみデータ型評価を実行することができ、タスクの S3 バケットでのみデータ型評価の結果を表示できます。

移行前評価は、次の条件で自動的に実行されます。

- タスクの開始中: タスクの作成中に評価を手動で実行していない場合。
- 再開タスク中: 過去 7 日以内に完了した評価が存在しない場合。

データ型評価では、ターゲットがサポートしていないために正しく移行されない可能性があるソースデータベース内のデータ型が識別されます。この評価中に、は移行タスクのソースデータベーススキーマを AWS DMS 読み取り、列データ型のリストを作成します。次に、このリストを、でサポートされているデータ型の事前定義されたリストと比較します AWS DMS。移行タスクにサポートされていないデータ型がある場合、AWS DMS はレポートを作成し、移行タスクにサポートされていないデータ型があるかどうかを確認できます。AWS DMS は、移行タスクにサポートされていないデータ型がない場合はレポートを作成しません。

AWS DMS は、次のリレーショナルデータベースのデータ型評価レポートの作成をサポートしています。

- Oracle
- SQL Server
- [PostgreSQL]
- MySQL
- MariaDB
- Amazon Aurora

CLI と SDKs を使用して AWS DMS API にアクセスして、データ型評価レポートを開始および表示できます。

- CLI では、[start-replication-task-assessment](#) コマンドを使用してデータ型評価をスタートし、[describe-replication-task-assessment-results](#) コマンドを使用して、最新データ型評価レポートを JSON 形式で表示します。
- AWS DMS API は [StartReplicationTaskAssessment](#) オペレーションを使用してデータ型評価を開始し、[DescribeReplicationTaskAssessmentResults](#) オペレーションを使用して最新のデータ型評価レポートを JSON 形式で表示します。

データ型評価レポートには、サポートされていないデータ型と、各データ型の列数を一覧表示する概要が含まれます。これには、サポートされていないデータ型のスキーマ、テーブル、列など、サポー

トされていない各データ型のデータ構造のリストが含まれます。このレポートを使用してソースデータ型を変更し、移行プロセスを向上させることができます。

サポートされていないデータ型のレベルは 2 つあります。レポートに「サポートされていない」と表示されたデータ型を移行することはできません。レポートに[partially supported](部分的にサポートされている)と表示されたデータ型は別のデータ型に変換できる場合もありますが、期待どおり移行されない可能性があります。

次の例に、表示する可能性のあるデータ型評価レポートの見本を示します。

```
{
  "summary":{
    "task-name":"test15",
    "not-supported":{
      "data-type": [
        "sql-variant"
      ],
      "column-count":3
    },
    "partially-supported":{
      "data-type":[
        "float8",
        "jsonb"
      ],
      "column-count":2
    }
  },
  "types":[
    {
      "data-type":"float8",
      "support-level":"partially-supported",
      "schemas":[
        {
          "schema-name":"schema1",
          "tables":[
            {
              "table-name":"table1",
              "columns":[
                "column1",
                "column2"
              ]
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
"table-name":"table2",
"columns":[
"column3",
"column4"
]
},
{
"schema-name":"schema2",
"tables":[
{
"table-name":"table3",
"columns":[
"column5",
"column6"
]
},
{
"table-name":"table4",
"columns":[
"column7",
"column8"
]
}
],
},
{
"datatype":"int8",
"support-level":"partially-supported",
"schemas":[
{
"schema-name":"schema1",
"tables":[
{
"table-name":"table1",
"columns":[
"column9",
"column10"
]
},
{

```

```
"table-name": "table2",  
"columns": [  
  "column11",  
  "column12"  
]  
}  
]  
}  
]  
}  
]  
}  
]  
}
```

AWS DMS は、 によってアカウントで作成された Amazon S3 バケット AWS DMS に、最新および以前のすべてのデータ型評価を保存します。Amazon S3 バケット名は次の形式になります。**[CustomerId]** (カスタマーID) はお客様の ID で、**[customerDNS]** (カスタマーDNS) は内部識別子です。

dms-**customerId-customerDNS**

Note

デフォルトでは、AWS アカウントにつき最大で 100 個の Amazon S3 バケットを作成できます。はアカウントにバケット AWS DMS を作成するため、バケットの制限を超えないようにしてください。そうしないと、データ型の評価は失敗します。

特定の移行タスクのデータ型評価レポートはすべて、タスク識別子を持つ名前のバケット フォルダに保存されます。レポートのファイル名は、yyyy-mm-dd-hh-mm 形式の評価日です。Amazon S3 マネジメントコンソールから、以前のデータ型タスク評価レポートを表示し比較できます。

AWS DMS は、これらのレポート用に作成された S3 バケットへのアクセスを許可する AWS Identity and Access Management (IAM) ロールも作成します。ロール名は dms-access-for-tasks です。このロールでは AmazonDMSRedshiftS3Role ポリシーが使用されます。StartReplicationTaskAssessment の実行時に ResourceNotFoundFault エラーが発生した場合、dms-access-for-tasks ロールを手動で作成する方法について、「トラブルシューティング」セクションの「[ResourceNotFoundFault](#)」を参照してください。

評価の実行のトラブルシューティング

次に、AWS Database Migration Serviceで評価レポートを実行する際の問題のトラブルシューティングに関するトピックを検索します。これらのトピックは、一般的な問題の解決に役立ちます。

トピック

- [StartReplicationTaskAssessment の実行時の ResourceNotFoundFault](#)

StartReplicationTaskAssessment の実行時の ResourceNotFoundFault

[StartReplicationTaskAssessment](#) アクションの実行中に、次の例外が発生する場合があります。

```
An error occurred (ResourceNotFoundFault) when calling the
StartReplicationTaskAssessment operation: Task assessment has not been run or dms-
access-for-tasks IAM Role not configured correctly
```

この例外が発生した場合、次の手順に従って dms-access-for-tasks ロールを作成します。

1. IAM コンソール (<https://console.aws.amazon.com/iam/>) を開きます。
2. ナビゲーションペインで Roles (ロール) を選択してください。
3. [ロールの作成] を選択してください。
4. [信頼されたエンティティを選択] ページで、[信頼されたエンティティタイプ] に [カスタム信頼ポリシー] を選択します。
5. 次の JSON をエディタに貼り付けて、既存のテキストを置き換えます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "1",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "dms.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

前述のポリシーは、 にアクセス `sts:AssumeRole` 許可を付与します AWS DMS。 `AmazonDMSRedshiftS3Role` ポリシーを追加すると、DMS はアカウントに S3 バケットを作成し、データ型評価の結果をこの S3 バケットに保存できるようになります。

6. [次へ] を選択します。
7. [アクセス許可を追加] ページで、 `AmazonDMSRedshiftS3Role` ポリシーを検索して追加します。
[次へ] を選択します。
8. [名前、確認、および作成] ページで、ロール `dms-access-for-tasks` に名前を付けます。[ロールの作成] を選択してください。

タスク設定の補足データを指定する

一部の AWS DMS エンドポイントのレプリケーションタスクを作成または変更する場合、タスクでは移行を実行するために追加情報が必要になる場合があります。DMS コンソールのオプションを使用して、この追加情報を指定できます。または、DMS API オペレーションの `CreateReplicationTask` または `ModifyReplicationTask` の `TaskData` パラメータを使用して指定することもできます。

ターゲット エンドポイントが Amazon Neptune の場合、テーブルマッピングを補足するマッピングデータを指定する必要があります。この補足マッピングデータは、ソースのリレーショナルデータを Neptune データベースが使用できるターゲット グラフデータに変換する方法を指定します。この場合、2 つの形式のいずれかを使用できます。詳細については、「[ターゲットとしての Amazon Neptune 用の Gremlin および R2RML を使用したグラフ マッピングルールの指定](#)」を参照してください。

DMS AWS タスクのモニタリング

モニタリングは、および AWS DMS AWS ソリューションの信頼性、可用性、パフォーマンスを維持する上で重要な部分です。マルチポイント障害が発生した場合は、その障害をより簡単にデバッグできるように、AWS ソリューションのすべての部分からモニタリングデータを収集する必要があります。には、AWS DMS タスクとリソースをモニタリングし、潜在的なインシデントに対応するための複数のツール AWS が用意されています。

AWS DMS イベントと通知

AWS DMS は Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を使用して、レプリケーションインスタンスの作成や削除など、AWS DMS イベントが発生したときに通知を提供します。は、イベントをサブスクライブできるカテゴリに AWS DMS グループ化するため、そのカテゴリのイベントが発生したときに通知を受け取ることができます。たとえば、特定のレプリケーションインスタンスの作成カテゴリにサブスクライブした場合は、レプリケーション インスタンスに影響を与える作成関連のイベントが発生するたびに通知を受け取ります。これらの通知は、Eメールメッセージ、テキストメッセージ、HTTP エンドポイントへの呼び出しなど、AWS リージョンの Amazon SNS でサポートされている任意の形式で使用できます。詳細については、[での Amazon SNS イベントと通知の使用 AWS Database Migration Service](#)を参照してください。

タスクのステータス

タスクのステータスを確認し、タスクの統制テーブルをモニタリングすることで、タスクの進行状況を監視できます。タスクステータスは、AWS DMS タスクとその関連リソースの状態を示します。これによって、作成、開始、実行、停止など、タスクの現在の状態がわかります。また、テーブルの全読み込みが開始または進行中など、タスクが移行中のテーブルの現在の状態や、テーブルで挿入、削除、更新が発生した数などの詳細も含まれます。タスクおよびタスクリソースの条件モニタリングについては、「[タスクのステータス](#)」と「[タスク実行中のテーブルの状態](#)」をご参照ください。統制テーブルの詳細については、「[制御テーブルタスク設定](#)」をご参照ください。

Amazon CloudWatch アラームとログ

Amazon CloudWatch アラームを使用すると、指定した期間について 1 つ以上のタスク メトリクスを監視できます。メトリクスが特定のしきい値を超すと、Amazon SNS トピックに通知が送信されます。CloudWatch アラームは、特定の状態にあるという理由ではアクションを呼び出しません。むしろ、状態が変更され、指定された期間維持されている必要があります。AWS DMS は、移行プロセス中に CloudWatch を使用してタスク情報をログに記録します。または AWS DMS API を使用して AWS CLI、タスクログに関する情報を表示できます。での CloudWatch

の使用の詳細については AWS DMS、「」を参照してください[Amazon CloudWatch を使用したレプリケーション モニタリングタスク](#)。AWS DMS メトリクスのモニタリングの詳細については、「」を参照してください[AWS Database Migration Service メトリクス](#)。AWS DMS タスクログの使用の詳細については、「」を参照してください[DMS AWS タスクログの表示と管理](#)。

Time Travel ログ

レプリケーションタスクをログ記録およびデバッグするには、AWS DMS Time Travel を使用できます。この方法の場合、Amazon S3 を使用してログを保存し、暗号化キーを使用して暗号化します。日時フィルターを使用して S3 ログを取得し、必要に応じてログを表示、ダウンロード、難読化できます。これにより、「時間を遡って」データベースのアクティビティを調査できます。

Time Travel は、DMS がサポートする PostgreSQL ソースエンドポイントと、DMS がサポートする PostgreSQL と MySQL のターゲットエンドポイントで使用できます。Time Travel は、フルロードタスクと CDC タスクと、CDC のみのタスクでのみ有効にできます。Time Travel を有効にしたり、既存の Time Travel 設定を変更するには、タスクが停止していることを確認する必要があります。

Time Travel ログの詳細については「[Time Travel タスクの設定](#)」を参照してください。Time Travel ログの使用のベスト プラクティスについては、「[Time Travel を使用したレプリケーションタスクのトラブルシューティング](#)」を参照してください。

AWS CloudTrail ログ

AWS DMS は、ユーザー AWS CloudTrail、IAM ロール、または のサービスによって実行されたアクションを記録する AWS サービスであると統合されています AWS DMS。CloudTrail は、コンソールからの呼び出しや API オペレーションへのコード呼び出しを含む、 のすべての AWS DMS API コールを AWS DMS イベント AWS DMS としてキャプチャします。証跡を作成する場合は、イベントを含む Amazon S3 バケットへの CloudTrail イベントの継続的な配信を有効にすることができます AWS DMS。証跡を設定しない場合でも、CloudTrail コンソールの [イベント履歴] で最新のイベントを表示できます。CloudTrail によって収集された情報を使用して、リクエストの実行元の IP アドレス AWS DMS、リクエストの実行者、リクエストの実行日時などの詳細を確認できます。詳細については、「[を使用した AWS DMS API コールのログ記録 AWS CloudTrail](#)」を参照してください。

データベースログ

タスクエンドポイントのデータベースログを表示、ダウンロード、監視するには AWS マネジメントコンソール、AWS CLI、または AWS データベースサービスの API を使用します。詳細については、[AWS ドキュメント](#)のデータベースサービス用ドキュメントをご参照ください。

詳細については、以下のトピックをご参照ください。

トピック

- [タスクのステータス](#)
- [タスク実行中のテーブルの状態](#)
- [Amazon CloudWatch を使用したレプリケーション モニタリングタスク](#)
- [AWS Database Migration Service メトリクス](#)
- [DMS AWS タスクログの表示と管理](#)
- [を使用した AWS DMS API コールのログ記録 AWS CloudTrail](#)
- [AWS DMS コンテキストログ記録](#)
- [拡張モニタリングダッシュボード](#)
- [AWS DMS イベントの表示](#)

タスクのステータス

タスクのステータスはタスクの状態を提供します。以下の表では、タスクがなる得るステータスを示しています。

タスクのステータス	説明
[作成中]	AWS DMS はタスクを作成しています。
Running (実行中)	タスクが指定された移行処理を実行中です。
停止	タスクが停止されました。
停止中	タスクが停止中です。これは通常、タスクでのユーザーによる介入を示します。
削除	タスクが (通常はユーザーによる介入のためリクエストから) 削除中です。
失敗	タスクが失敗しました。詳細については、タスクのログファイルをご参照ください。

タスクのステータス	説明
[エラー]	エラーが原因でジョブは停止した。タスクのエラーの簡潔な説明は、[概要] タブの最後のエラーメッセージセクションに記載されている。
エラーを伴って実行中	タスクがエラーステータスで実行されている。これは通常、タスク内の単一または複数のテーブルを移行できなかったことを示す。タスクは選択ルールに従ってその他のテーブルのロードを続ける。
スタート	タスクがレプリケーション インスタンスに、さらにソースおよびターゲットエンドポイントに接続中です。フィルタと変換を適用中です。
準備完了	タスクの実行準備ができました。このステータスになるのは通常、「creating」状態の後です。
変更	タスクが (通常はユーザーによるタスク設定の変更アクションのため) 変更中です。
[Moving] (移動)	タスクは別のレプリケーション インスタンスに移動中です。レプリケーションは移動が完了するまでは、この状態のままになります。タスクの削除は、移動中にレプリケーション タスクで許可されている唯一のオペレーションです。
[Failed-move] (失敗した移動)	ターゲット レプリケーション インスタンスに十分なストレージ領域がないなど、何らかの理由でタスクの移動が失敗しました。レプリケーション タスクがこの状態になると、スタート、変更、移動、または削除できます。
テスト	このタスクに指定されたデータベース移行は、 StartReplicationTaskAssessmentRun オペレーションまたは StartReplicationTaskAssessment オペレーションの実行に応じてテストされている。

タスクのステータスバーで、タスクの進捗状況を予測できます。この予測の正確さはソースデータベースのテーブル統計の正確さによって異なります。テーブル統計が正確であればあるほど、正確に予測できます。予測された列の統計がないテーブルが 1 つだけのタスクでは、どのような種類であっても完了率の予測を提供できません。この場合、タスクのステータスと、ロードされた列の表示を使って、タスクが実際に実行されて進行していることを確認できます。

DMS コンソールの「最終更新」列はテーブルに対して AWS DMS が最後にテーブル統計レコードを更新した時刻を示すのみであることにご注意ください。これはテーブルの最終更新時間を示すものではありません。


DMS コンソールを使用する以外にも、次の例のとおり、[AWS CLI](#) で `aws dms describe-replication-tasks` コマンドを使用して、タスクのステータスを含む現在のレプリケーションタスクの説明の出力を取得できます。

```
{
  "ReplicationTasks": [
    {
      "ReplicationTaskIdentifier": "moveit2",
      "SourceEndpointArn": "arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWYGAYUVLKIB732KEVWA",
      "TargetEndpointArn": "arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:endpoint:E0M4SFKCZEYH2BFGAGZT3QEC5U",
      "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:rep:T30M70UB5NM2LCVZF7JPGJRNUE",
      "MigrationType": "full-load",
      "TableMappings": "...output omitted...",
      "ReplicationTaskSettings": "...output omitted...",
      "Status": "stopped",
      "StopReason": "Stop Reason FULL_LOAD_ONLY_FINISHED",
      "ReplicationTaskCreationDate": 1590524772.505,
      "ReplicationTaskStartDate": 1590619805.212,
      "ReplicationTaskArn": "arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:task:K55IUCGBASJS5VHZJIINA45FII",
      "ReplicationTaskStats": {
        "FullLoadProgressPercent": 100,
        "ElapsedTimeMillis": 0,
        "TablesLoaded": 0,
        "TablesLoading": 0,
        "TablesQueued": 0,
        "TablesErrored": 0,
        "FreshStartDate": 1590619811.528,
        "StartDate": 1590619811.528,
      }
    }
  ]
}
```

```
    "StopDate": 1590619842.068
  }
}
]
```

タスク実行中のテーブルの状態

AWS DMS コンソールは、移行中のテーブルの状態に関する情報を更新します。以下の表では、表示される可能性のある状態値を示しています。



State	説明
テーブルが存在しません	AWS DMS はソースエンドポイントでテーブルを見つけることができません。
ロード前	フルロードプロセスが有効になっていますが、まだ開始されていません。
Full load	全ロードプロセスが進行中です。
テーブル完了	全ロードが完了しました。

State	説明
テーブル取消	テーブルのロードがキャンセルされました。
テーブルエラー	テーブルのロード時にエラーが発生しました。


Amazon CloudWatch を使用したレプリケーション モニタリングタスク

Amazon CloudWatch のアラームやイベントを使用して移行をより詳細に追跡できます。Amazon CloudWatch の詳細については、[Amazon CloudWatch ユーザーガイド]の「[Amazon CloudWatch、Amazon CloudWatch Events、Amazon CloudWatch Logs とは](#)」をご参照ください。Amazon CloudWatch の使用には料金が発生することにご注意ください。

レプリケーションタスクで CloudWatch ログが作成されない場合は、「トラブルシューティングガイド」の「[AWS DMS は CloudWatch ログを作成しません](#)」を参照してください。

AWS DMS コンソールには、次に示すように、タスクのステータス、完了率、経過時間、テーブル統計など、各タスクの基本的な CloudWatch 統計が表示されます。レプリケーションタスクを選択して、[CloudWatch メトリクス] タブをクリックします。

CloudWatchタスクログ設定を確認して変更するには、[タスクログ記録の変更] を選択します。詳細については、「[ロギングタスク設定](#)」を参照してください。




AWS DMS コンソールでは、テーブル統計タブを選択すると、挿入数、削除数、更新数など、各テーブルのパフォーマンス統計が表示されます。

The screenshot shows the 'Table statistics' page in the AWS DMS console. The 'Table statistics' tab is selected, and a table of statistics is displayed. The table has columns for Schema name, Table, Load state, Elapsed load time, Inserts, Deletes, Updates, DDLs, and Applied inserts. The table lists statistics for three tables: 'user', 'server_cost', and 'seat_type'.

Schema name	Table	Load state	Elapsed load time	Inserts	Deletes	Updates	DDLs	Applied inserts
mysql	user	Table error	1 s	0	0	0	0	0
mysql	server_cost	Table completed	1 s	0	0	0	0	0
dms_sample	seat_type	Table completed	< 1 s	0	0	0	0	0
mysql	tables_priv	Table completed	1 s	0	0	0	0	0

さらに、[レプリケーションインスタンス] ページでレプリケーションインスタンスを選択して、[CloudWatch メトリクス] タブをクリックすると、インスタンスのパフォーマンスメトリクスを確認できます。



AWS Database Migration Service メトリクス

AWS DMS は、以下の統計を提供します。

- [Host Metrics] (ホストメトリクス) – Amazon CloudWatch により提供されるレプリケーション ホストのパフォーマンスおよび使用状況の統計。使用可能なメトリクスの完全なリストについては、「[レプリケーションインスタンスのメトリクス](#)」をご参照ください。
- [Replication Task Metrics] (レプリケーション タスク メトリクス) – 受信した変更とコミットされた変更、レプリケーション ホストとソースおよびターゲットデータベースの間のレイテンシーなど、レプリケーション タスクの統計。使用可能なメトリクスの完全なリストについては、「[レプリケーションタスクのメトリクス](#)」をご参照ください。
- [Table Metrics] (テーブルメトリクス) 挿入、更新、削除、完了した DDL ステートメントの数など、移行が進行中のテーブルの統計。

タスクメトリクスは、レプリケーションホストおよびソースエンドポイントの統計と、レプリケーションホストおよびターゲットエンドポイントの統計に分けられます。CDCLatencySource と CDCLatencyTarget を使用して、これらの関連する統計を比較することで、タスクのレイテンシーの原因を特定できます。たとえば、CDCLatencySource 値が CDCLatencyTarget 値とほぼ同じである場合は、まずソース側を確認する必要があります。ただし、CDCLatencyTarget が CDCLatencySource よりも高い場合は、ターゲット側のレイテンシーを注意して確認する必要があります。

タスクメトリック値は、ソースデータベースにおける現在のアクティビティの影響を受ける可能性があります。たとえば、トランザクションが開始したが、コミットされていない場合、CDCLatencySource メトリクスはトランザクションがコミットされるまで大きくなり続けます。

レプリケーションインスタンスの場合、FreeableMemory メトリクスには説明が必要です。解放可能なメモリは、実際の使用可能な空きメモリを示しているわけではありません。これは、解放して他の用途に使用できる現在使用中のメモリであり、レプリケーションインスタンスで使用されているバッファとキャッシュの組み合わせです。

FreeableMemory メトリクスに実際の使用可能な空きメモリは反映されませんが、FreeableMemory および SwapUsage メトリクスの組み合わせにより、レプリケーションインスタンスが過負荷になっているかどうかわかります。

次の状態について、これらの 2 つのメトリクスをモニタリングします。

- FreeableMemory メトリクスが 0 に近づいている。
- SwapUsage メトリクスが増加または変動する。

これらの 2 つの状態のいずれかが表示された場合は、より大きなレプリケーションインスタンスへの移行を検討する必要があります。また、レプリケーションインスタンスで実行中のタスクの数とタイプを減らすことも検討してください。全ロードタスクは、変更をレプリケートするだけのタスクよりも多くのメモリを必要とします。

AWS DMS 移行タスクの実際のメモリ要件を概算で見積もるには、次のパラメータを使用できます。

LOB 列

移行範囲の各テーブルの LOB 列の平均数

並列にロードするテーブルの最大数

が 1 つのタスクで並行して AWS DMS ロードするテーブルの最大数。

デフォルト値は 8 です。

LOB チャンクのサイズ

AWS DMS がターゲットデータベースにデータをレプリケートするために使用する LOB チャンクのサイズをキロバイト単位で指定します。

フルロード時のレートの確定

が並行して転送 AWS DMS できるレコードの最大数。

デフォルト値は 10,000 です。

LOB のサイズ

個々の LOB のキロバイト単位の最大サイズ

一括の配列のサイズ

エンドポイントドライバーがフェッチまたは処理する行の最大数。この値は、ドライバーの設定によって異なります。

デフォルト値は 1,000 です。

上記の値を決定したら、次のいずれかの方法を使用して、移行タスクに必要なメモリ量を見積もることができます。これらの方法は、移行タスクの [LOB 列設定] で選択したオプションによって異なります。

- [完全 LOB モード] の場合は、次の式を使用します。

$$\text{Required memory} = (\text{LOB columns}) * (\text{Maximum number of tables to load in parallel}) * (\text{LOB chunk size}) * (\text{Commit rate during full load})$$

ソーステーブルに平均 2 つの LOB 列があり、LOB チャンクのサイズが 64 KB である例を想定します。Maximum number of tables to load in parallel と Commit rate during full load のデフォルト値を使用する場合、タスクに必要なメモリの量は、次のとおりです。

$$\text{Required memory} = 2 * 8 * 64 * 10,000 = 10,240,000 \text{ KB}$$

Note

全ロード中のコミットレートの値を減らすには、AWS DMS コンソールを開き、データベース移行タスクを選択し、タスクを作成または変更します。[詳細設定] を展開して、[フルロード時のレートの確定] 値を入力します。

- [制限付き LOB モード] の場合は、次の式を使用します。

$$\text{Required memory} = (\text{LOB columns}) * (\text{Maximum number of tables to load in parallel}) * (\text{LOB size}) * (\text{Bulk array size})$$

ソーステーブルに平均 2 つの LOB 列があり、個々の LOB の最大サイズが 4,096 KB である例を想定します。Maximum number of tables to load in parallel と Bulk array size のデフォルト値を使用する場合、タスクに必要なメモリの量は、次のとおりです。

$$\text{Required memory} = 2 * 8 * 4,096 * 1,000 = 65,536,000 \text{ KB}$$

AWS DMS が変換を最適に実行するには、変換が発生したときに CPU が使用可能である必要があります。CPU を過負荷にして十分な CPU リソースがないと、移行が遅くなる可能性があります。特に Oracle から PostgreSQL への移行などの異種移行やレプリケーションを実行する場合、は CPU を大量に消費 AWS DMS する可能性があります。

レプリケーションインスタンスのメトリクス

レプリケーションインスタンスのモニタリングには、次の統計に関する Amazon CloudWatch メトリクスがあります。

メトリクス	説明
AvailableMemory (利用可能メモリ)	スワップなしで新しいアプリケーションの開始に使用可能なメモリ容量の推定。詳細については、 Linux man ページ の /proc/memInfo セクションに記載されている MemAvailable の値をご参照ください。 単位: バイト
[CPUAllocated](割り当て済み CPU)	タスクに最大割り当てられた CPU のパーセンテージ (0 は無制限を意味する)。

メトリクス	説明
	AWS DMS は、CloudWatch コンソール <code>ReplicationTaskIdentifier</code> で <code>ReplicationInstanceIdentifier</code> とのディメンションの組み合わせに対してこのメトリクスを生成します。このメトリクスを表示するには、<code>ReplicationInstanceIdentifier</code>, <code>ReplicationTaskIdentifier</code> カテゴリを使用する。 単位: パーセント
CPUUtilization	割り当てられた vCPU (仮想 CPU) のうち、現在インスタンス上に使用されているものに対する比率。 単位: パーセント
DiskQueueDepth	ディスクアクセス待機中未処理の読み取り/書き込みリクエスト (I/O) の数。 単位: カウント
FreeStorageSpace	使用可能なストレージ領域の容量。 単位: バイト
[FreeMemory](空きメモリ)	アプリケーションおよびページキャッシュ、カーネル独自のデータ構造で利用できる物理メモリ量。詳細については、Linux man ページ の <code>/proc/meminfo</code> セクションに記載されている <code>MemFree</code> の値をご参照ください。 単位: バイト
FreeableMemory	使用可能な RAM の容量。 単位: バイト

メトリクス	説明
[MemoryAllocated](割り当てメモリ)	タスクの最大割り当てメモリ (0 は無制限を意味する)。 AWS DMS は、CloudWatch コンソール <code>ReplicationTaskIdentifier</code> で <code>ReplicationInstanceIdentifier</code> とのディメンションの組み合わせに対してこのメトリクスを生成します。このメトリクスを表示するには、<code>ReplicationInstanceIdentifier</code>, <code>ReplicationTaskIdentifier</code> カテゴリを使用する。 単位: MiB
WriteIOPS	1 秒あたりのディスク書き込み I/O オペレーションの平均回数。 単位: カウント/秒
ReadIOPS	1 秒あたりのディスク読み取り I/O オペレーションの平均回数。 単位: カウント/秒
WriteThroughput	1 秒あたりのディスクへの平均書き込みバイト数。 単位: バイト/秒
ReadThroughput	1 秒あたりのディスクからの平均読み取りバイト数。 単位: バイト/秒
WriteLatency	1 回のディスク I/O (出力) 操作にかかる平均時間。 単位: ミリ秒
ReadLatency	1 回のディスク I/O (入力) 操作にかかる平均時間。 単位: ミリ秒
SwapUsage	レプリケーションインスタンスで使用するスワップ領域の量。 単位: バイト

メトリクス	説明
NetworkTransmitThroughput	顧客データベーストラフィックを含むレプリケーションインスタンスの送信 (Transmit) ネットワークトラフィック。 単位: バイト/秒
NetworkReceiveThroughput	顧客データベーストラフィックを含むレプリケーションインスタンスの受信 (Receive) ネットワークトラフィック。 単位: バイト/秒

レプリケーションタスクのメトリクス

レプリケーションタスクのモニタリングには、次の統計のメトリクスがあります。

メトリクス	説明
FullLoadThroughputBandwidthTarget	ターゲットに送信される全ロードによるネットワーク帯域幅 (1 秒あたりの KB 数)。
FullLoadThroughputRowsTarget	ターゲットに送信される全ロードによる変更 (1 秒あたりの行数)。
CDCIncomingChanges	ターゲットへの適用を待機している、特定の時点での変更イベントの合計数。これは、ソースエンドポイントのトランザクション変更レートの測定と同じではありません。通常、このメトリクスの大多数は、AWS DMS をキャプチャされた変更にタイムリーに適用できず、ターゲットのレイテンシーが高くなっていることを示します。
CDCChangesMemorySource	メモリに累積され、ソースからのコミットを待機している行の数。このメトリックは CDCChangesDiskSource とともに表示できます。
CDCChangesMemoryTarget (CDC変更メモリターゲット)	メモリに累積され、ターゲットへのコミットを待機している行の数。このメトリックは CDCChangesDiskTarget とともに表示できます。

メトリクス	説明
CDCChangesDiskSource (CDC変更ディスクソース)	ディスクに累積され、ソースからのコミットを待機している行の数。このメトリックは CDCChangesMemorySource とともに表示できます。
CDCChangesDiskTarget (CDC変更ディスクターゲット)	ディスクに累積され、ターゲットへのコミットを待機している行の数。このメトリックは CDCChangesMemoryTarget とともに表示できます。
CDCThroughputBandwidthTarget (CDCスループット帯域幅ターゲット)	ターゲットに送信される送信データ (KB/秒)。CDCThroughputBandwidth は、サンプリングポイントで送信された送信データを記録 ネットワークトラフィックが見つからない場合、値は 0 です。CDC は長時間実行トランザクションを発行しないため、ネットワークトラフィックは記録されない場合があります。
CDCThroughputRowsSource (CDCスループット行ソース)	ソースから受信したタスクの変更 (1 秒あたりの行数)。
CDCThroughputRowsTarget (CDCスループット行ターゲット)	ターゲットに送信されるタスクの変更 (1 秒あたりの行数)。

メトリクス	説明
CDCLatencySource (CDCレイテンシーソース)	ソース エンドポイントからキャプチャされた最後のイベントと、AWS DMS インスタンスの現在のシステム タイムスタンプの間の間隔 (秒)。CDCLatencySource は、ソースインスタンスとレプリケーション インスタンス間のレイテンシーを表します。高い CDCLatencySource は、ソースからの変更をキャプチャするプロセスが遅延することを意味します。進行中のレプリケーションのレイテンシーを特定するには、このメトリクスを CDCLatencyTarget とともに表示できます。CDCLatencySource と CDCLatencyTarget の両方が高い場合は、まず CDCLatencySource を調べてください。 ソースとレプリケーションインスタンスの間にレプリケーションの遅延がない場合、CDCSourceLatency は 0 になることがある。レプリケーションタスクがソースのトランザクションログの次のイベントを読み取ろうとし、最後にソースから読み取った時と比較して新しいイベントがない場合にも、CDCSourceLatency がゼロになる可能性がある。このような状況の場合、タスクは CDCSourceLatency を 0 にリセットする。

メトリクス	説明
CDCLatencyTarget (CDCレイテンシーターゲット)	ターゲットのコミットを待機中の最初のイベント タイムスタンプと AWS DMS インスタンスの現在のタイムスタンプの間の間隔 (秒)。ターゲットのレイテンシーは、レプリケーションインスタンスのサーバー時間と、ターゲットコンポーネントに転送された最も古い未確定のイベント ID との差。つまり、ターゲットのレイテンシーは、レプリケーションインスタンスと、適用されても TRG エンドポイントがまだ確認していない最も古いイベントとの間のタイムスタンプの差 (99%)。CDCLatencyTarget が高い場合は、ターゲットに変更イベントを適用するプロセスが遅延していることを示します。進行中のレプリケーションのレイテンシーを特定するには、このメトリクスを CDCLatencySource とともに表示できます。CDCLatencyTarget が高くても CDCLatencySource が高くない場合は、次の場合に調査してください。 • ターゲットにプライマリキーまたはインデックスがありません • ターゲット インスタンスまたはレプリケーション インスタンスでリソースのボトルネックが発生する • レプリケーションインスタンスとターゲットの間にネットワークの問題がある
CPUUtilization (CPU使用度)	複数のコアでタスクによって使用されている CPU の割合。タスク CPUUtilizaion のセマンティクスは、レプリケーション CPUUtilization とは少し異なります。1 つの vCPU が完全に使用されている場合は 100% を示しますが、複数の vCPUs が使用されている場合は 100% を超える可能性があります。 単位: パーセント
SwapUsage	タスクで使用されるスワップの量。 単位: バイト

メトリクス	説明
MemoryUsage	タスクが使用した制御グループ (cgroup) の <code>memory.usage_in_bytes</code>。DMS は cgroup を使用して、メモリや CPU などのシステムリソースの使用を制御する。このメトリクスは、タスクに割り当てられた cgroup 内のタスクのメモリ使用量をメガバイト単位で示す。cgroup の制限は、DMS レプリケーションインスタンスクラスで利用できるリソースに基づいている。<code>memory.usage_in_bytes</code> は、メモリの常駐セット サイズ (RSS)、キャッシュ、スワップコンポーネントで構成される。オペレーティングシステムは、必要に応じてキャッシュメモリを再利用できる。レプリケーションインスタンスメトリクス Available Memory もモニタリングすることが推奨される。 AWS DMS は、CloudWatch コンソール <code>ReplicationTaskIdentifier</code> で <code>ReplicationInstanceIdentifier</code> とのディメンションの組み合わせに対してこのメトリクスを生成します。このメトリクスを表示するには、<code>ReplicationInstanceIdentifier</code>、<code>ReplicationTaskIdentifier</code> カテゴリを使用する。

DMS AWS タスクログの表示と管理

Amazon CloudWatch を使用して、AWS DMS 移行プロセス中にタスク情報をログに記録できます。タスク設定を選択すると、ログ記録が有効になります。詳細については、「[ロギングタスク設定](#)」を参照してください。

実行されたタスクのログを表示するには、以下の手順に従います。

1. AWS DMS コンソールを開き、ナビゲーションペインからデータベース移行タスクを選択します。[データベース移行タスク] ダイアログが表示されます。
2. タスクの名前を選択します。[概要の詳細] ダイアログが表示されます。
3. [移行タスクログ] セクションを見つけ、[CloudWatch ログの表示] を選択します。

さらに、AWS CLI または AWS DMS API を使用して、タスクログに関する情報を表示できます。これを行うには、`describe-replication-instance-task-logs` AWS CLI コマンドまたは AWS DMS API アクション `DescribeReplicationInstanceTaskLogs` を使用します。

たとえば、次の AWS CLI コマンドは、タスクログメタデータを JSON 形式で表示します。

```
$ aws dms describe-replication-instance-task-logs \  
  --replication-instance-arn arn:aws:dms:us-east-1:237565436:rep:CDSFSFSFFFSSUFCAY
```

コマンドからのレスポンス例を次に示します。

```
{  
  "ReplicationInstanceTaskLogs": [  
    {  
      "ReplicationTaskArn": "arn:aws:dms:us-east-1:237565436:task:MY34U6Z4MSY52GRTIX304AY",  
      "ReplicationTaskName": "mysql-to-ddb",  
      "ReplicationInstanceTaskLogSize": 3726134  
    }  
  ],  
  "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-east-1:237565436:rep:CDSFSFSFFFSSUFCAY"  
}
```

このレスポンスでは、1 つのタスクログ (mysql-to-ddb) がレプリケーションインスタンスに関連付けられています。このログのサイズは、3,726,124 バイトです。

describe-replication-instance-task-logs により返される情報を使用して、タスクログの問題を診断およびトラブルシューティングできます。たとえば、タスクの詳細なデバッグログを有効にした場合、タスクログはすぐに大きくなるため、レプリケーション インスタンスに使用可能なストレージを消耗し、インスタンスステータスが storage-full に変化する可能性があります。タスクログを記述することによって、必要ないタスクログを判断できます。これにより、それらのタスクログを削除してストレージ領域を解放できます。

タスクのタスクログを削除するには、タスク設定 DeleteTaskLogs を true に設定します。たとえば、次の JSON は、コマンドまたは AWS DMS API ModifyReplicationTask アクションを使用して AWS CLI modify-replication-task タスクを変更するときにタスクログを削除します。

```
{  
  "Logging": {  
    "DeleteTaskLogs": true  
  }  
}
```

Note

レプリケーションインスタンスごとに、は 10 日以上経過したログ AWS DMS を削除します。

を使用した AWS DMS API コールのログ記録 AWS CloudTrail

AWS DMS は、ユーザー AWS CloudTrail、ロール、または のサービスによって実行されたアクションを記録する AWS サービスであると統合されています AWS DMS。CloudTrail は、AWS DMS コンソールからの呼び出しや API オペレーションへのコード呼び出しを含む、のすべての AWS DMS API コールをイベント AWS DMS としてキャプチャします。証跡を作成する場合は、イベントを含む Amazon S3 バケットへの CloudTrail イベントの継続的な配信を有効にすることができます AWS DMS。証跡を設定しない場合でも、CloudTrail コンソールの [イベント履歴] で最新のイベントを表示できます。CloudTrail によって収集された情報を使用して、リクエストの実行元の IP アドレス AWS DMS、リクエストの実行者、リクエストの実行日時などの詳細を確認できます。

CloudTrail の詳細については、「[AWS CloudTrail ユーザーガイド](#)」を参照してください。

AWS DMS CloudTrail の情報

CloudTrail は、AWS アカウントの作成時にアカウントで有効になります。でアクティビティが発生すると AWS DMS、そのアクティビティはイベント履歴の他の AWS サービスイベントとともに CloudTrail イベントに記録されます。AWS アカウントで最近のイベントを表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、「[CloudTrail Event 履歴でのイベントの表示](#)」を参照してください。

のイベントなど、AWS アカウント内のイベントの継続的な記録については AWS DMS、証跡を作成します。証跡により、CloudTrail はログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルトでは、コンソールで証跡を作成すると、証跡はすべての AWS リージョンに適用されます。証跡は、AWS パーティション内のすべての AWS リージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。さらに、CloudTrail ログで収集されたイベントデータをさらに分析して処理するように他の AWS サービスを設定できます。詳細については、以下を参照してください。

- [証跡を作成するための概要](#)
- [CloudTrail がサポートされているサービスと統合](#)

- 「[CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定](#)」
- [複数の AWS リージョンからの CloudTrail ログファイルの受信](#)と[複数のアカウントからの CloudTrail ログファイルの受信](#)

すべての AWS DMS アクションは CloudTrail によってログに記録され、[AWS Database Migration Service API リファレンス](#)に記載されています。例え

ば、CreateReplicationInstance、TestConnection、StartReplicationTask の各アクションを呼び出すと、CloudTrail ログファイルにエントリが生成されます。

各イベントまたはログエントリには、誰がリクエストを生成したかという情報が含まれます。同一性情報は次の判断に役立ちます。

- リクエストが、ルートと IAM ユーザー認証情報のどちらを使用して送信されたか。
- リクエストがロールまたはフェデレーションユーザーの一時的なセキュリティ認証情報を使用して行われたかどうか。
- リクエストが別の AWS サービスによって行われたかどうか。

詳細については、「[CloudTrail userIdentity エlement](#)」を参照してください。

AWS DMS ログファイルエントリについて

「トレイル」は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信するように設定できます。CloudTrail のログファイルは、単一か複数のログエントリを含みます。イベントはあらゆるソースからの単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクションの日時、リクエストのパラメータなどの情報が含まれます。CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタックトレースではないため、特定の順序では表示されません。

次は、RebootReplicationInstance アクションを示す CloudTrail ログエントリの例です。

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:johndoe",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/admin/johndoe",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
```

```

      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2018-08-01T16:42:09Z"
      },
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "admin"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2018-08-02T00:11:44Z",
  "eventSource": "dms.amazonaws.com",
  "eventName": "RebootReplicationInstance",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "72.21.198.64",
  "userAgent": "console.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "forceFailover": false,
    "replicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:rep:EX4MBJ2NMRDL3BMAYJ0XUGYPUE"
  },
  "responseElements": {
    "replicationInstance": {
      "replicationInstanceIdentifier": "replication-instance-1",
      "replicationInstanceStatus": "rebooting",
      "allocatedStorage": 50,
      "replicationInstancePrivateIpAddresses": [
        "172.31.20.204"
      ],
      "instanceCreateTime": "Aug 1, 2018 11:56:21 PM",
      "autoMinorVersionUpgrade": true,
      "engineVersion": "2.4.3",
      "publiclyAccessible": true,
      "replicationInstanceClass": "dms.t2.medium",
      "availabilityZone": "us-east-1b",
      "kmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/f7bc0f8e-1a3a-4ace-9faa-e8494fa3921a",
      "replicationSubnetGroup": {
        "vpcId": "vpc-1f6a9c6a",
        "subnetGroupStatus": "Complete",

```

```
"replicationSubnetGroupArn": "arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:subgrp:EDHRVRBAAAPONQAIYWP4NUW22M",
  "subnets": [
    {
      "subnetIdentifier": "subnet-cbfff283",
      "subnetAvailabilityZone": {
        "name": "us-east-1b"
      },
      "subnetStatus": "Active"
    },
    {
      "subnetIdentifier": "subnet-d7c825e8",
      "subnetAvailabilityZone": {
        "name": "us-east-1e"
      },
      "subnetStatus": "Active"
    },
    {
      "subnetIdentifier": "subnet-6746046b",
      "subnetAvailabilityZone": {
        "name": "us-east-1f"
      },
      "subnetStatus": "Active"
    },
    {
      "subnetIdentifier": "subnet-bac383e0",
      "subnetAvailabilityZone": {
        "name": "us-east-1c"
      },
      "subnetStatus": "Active"
    },
    {
      "subnetIdentifier": "subnet-42599426",
      "subnetAvailabilityZone": {
        "name": "us-east-1d"
      },
      "subnetStatus": "Active"
    },
    {
      "subnetIdentifier": "subnet-da327bf6",
      "subnetAvailabilityZone": {
        "name": "us-east-1a"
      },
      "subnetStatus": "Active"
    }
  ]
}
```



```

    }
    ],
    "replicationSubnetGroupIdentifier": "default-vpc-1f6a9c6a",
    "replicationSubnetGroupDescription": "default group created by console
for vpc id vpc-1f6a9c6a"
  },
  "replicationInstanceEniId": "eni-0d6db8c7137cb9844",
  "vpcSecurityGroups": [
    {
      "vpcSecurityGroupId": "sg-f839b688",
      "status": "active"
    }
  ],
  "pendingModifiedValues": {},
  "replicationInstancePublicIpAddresses": [
    "18.211.48.119"
  ],
  "replicationInstancePublicIpAddress": "18.211.48.119",
  "preferredMaintenanceWindow": "fri:22:44-fri:23:14",
  "replicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:EX4MBJ2NMRDL3BMAYJ0XUGYPUE",
  "replicationInstanceEniIds": [
    "eni-0d6db8c7137cb9844"
  ],
  "multiAZ": false,
  "replicationInstancePrivateIpAddress": "172.31.20.204",
  "patchingPrecedence": 0
}
},
"requestID": "a3c83c11-95e8-11e8-9d08-4b8f2b45bfd5",
"eventID": "b3c4adb1-e34b-4744-bdeb-35528062a541",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"
}

```

AWS DMS コンテキストログ記録

AWS DMS はコンテキストログ記録を使用して、進行中の移行に関する情報を提供します。コンテキストのログ記録がタスクの CloudWatch ログに書き込む情報は次のとおりです。

- ソースデータベースとターゲットデータベースへのタスクの接続に関する情報

- レプリケーションタスクの動作。このタスクログを使用して、レプリケーションの問題を診断できます。
- ソースデータベースとターゲットデータベースで AWS DMS 実行されるデータの SQL ステートメント。この SQL ログを使用して、予期しない移行の動作を診断できます。
- 各 CDC イベントのストリーム位置の詳細

コンテキストログ記録は、AWS DMS バージョン 3.5.0 以降でのみ使用できます。

AWS DMS はデフォルトでコンテキストログ記録を有効にします。コンテキストのログ記録を制御するには、EnableLogContext タスク設定を true または false に設定するか、コンソールでタスクを変更します。

AWS DMS は、コンテキストログ情報を CloudWatch ログのレプリケーションタスクに 3 分ごとに書き込みます。レプリケーションインスタンスにアプリケーションログのための十分なスペースがあることを確認します。タスクログの管理の詳細については、「[DMS AWS タスクログの表示と管理](#)」を参照してください。

トピック

- [オブジェクトタイプ](#)
- [ログ記録の例](#)
- [制限事項](#)

オブジェクトタイプ

AWS DMS は、以下のオブジェクトタイプのコンテキストログを CloudWatch で生成します。

オブジェクトタイプ	説明
TABLE_NAME	このログエントリには、現在のタスクマッピング ルールの範囲内にあるテーブルに関する情報が含まれている。このようなエントリを使用して、移行中の特定の期間のテーブルイベントを調べることができる。
SCHEMA_NAME	このログエントリには、現在のタスクマッピング ルールで使用するスキーマに関する情

オブジェクトタイプ	説明
	報が含まれている。これらのエントリを使用して、移行中に特定の期間にどのスキーマ AWS DMS を使用しているかを判断できます。
TRANSACTION_ID	このログエントリには、ソースデータベースからキャプチャされた各 DML/DDL 変更のトランザクション ID が含まれている。このようなエントリを使用して、特定のトランザクション中にどのような変更が発生したかを判断できる。
CONNECTION_ID	このエントリには接続 ID が含まれる。これらのログエントリを使用して、移行ステップごとに AWS DMS が使用する接続を決定できます。
STATEMENT	このエントリには、各移行変更をフェッチ、処理、適用するために使用される SQL コードが含まれている。
STREAM_POSITION	このエントリには、ソースデータベースの各移行アクションのトランザクションログファイル内の位置が含まれる。このエントリの形式は、ソースデータベースエンジンタイプによって異なる。このような情報を使用して、CDC のみのレプリケーションを設定する際に復旧チェックポイントの開始位置を決定することもできる。

ログ記録の例

このセクションでは、レプリケーションのモニタリングとレプリケーションの問題の診断に使用できるログレコードの例を説明します。

接続ログの例

このセクションでは、接続 ID を含むログのサンプルを記載しています。

```
2023-02-22T10:09:29 [SOURCE_CAPTURE ]I: Capture record 1 to internal
queue from Source {operation:START_REGULAR (43), connectionId:27598,
streamPosition:0000124A/6800A778.NOW} (streamcomponent.c:2920)

2023-02-22T10:12:30 [SOURCE_CAPTURE ]I: Capture record 0 to internal queue from
Source {operation:IDLE (51), connectionId:27598} (streamcomponent.c:2920)

2023-02-22T11:25:27 [SOURCE_CAPTURE ]I: Capture record 0 to internal queue
from Source {operation:IDLE (51), columnName:region, connectionId:27598}
(streamcomponent.c:2920)
```

タスク動作ログの例

このセクションでは、レプリケーションタスクログの動作に関するログのサンプルを記載しています。このような情報を使用して、IDLE ステータスのタスクなど、レプリケーションの問題を診断できます。

次の SOURCE_CAPTURE ログは、ソースデータベースのログファイルから読み取ることができるイベントがないことを示しており、ターゲットデータベースに適用する AWS DMS CDC コンポーネントから受信したイベントがないことを示す TARGET_APPLY レコードが含まれています。上記のイベントには、以前に適用したイベント関連のコンテキストの詳細も含まれています。

```
2023-02-22T11:23:24 [SOURCE_CAPTURE ]I: No Event fetched from wal log
(postgres_endpoint_wal_engine.c:1369)
2023-02-22T11:24:29 [TARGET_APPLY ]I: No records received to load
or apply on target , waiting for data from upstream. The last context
is {operation:INSERT (1), tableName:sales_11, schemaName:public,
txnId:18662441, connectionId:17855, statement:INSERT INTO
"public"."sales_11"("sales_no","dept_name","sale_amount","sale_date","region") values
(?,?,?,?/?),
```

SQL ステートメントログの例

このセクションでは、ソースデータベースとターゲットデータベースで実行される SQL ステートメントに関するログサンプルを記載しています。ログに表示される SQL ステートメントには SQL ステートメントのみが表示され、データは表示されません。次の TARGET_APPLY ログは、ターゲット上で実行された INSERT ステートメントを示しています。

```
2023-02-22T11:26:07 [TARGET_APPLY ]I: Applied record 2193305 to
target {operation:INSERT (1), tableName:sales_111, schemaName:public,
```

```
txnId:18761543, connectionId:17855, statement:INSERT INTO  
"public"."sales_111"("sales_no","dept_name","sale_amount","sale_date","region") values  
(?,?,?,?,:),
```

制限事項

AWS DMS コンテキストのログ記録には、次の制限が適用されます。

- はすべてのエンドポイントタイプに対して最小限のログ記録 AWS DMS を作成しますが、広範なエンジン固有のコンテキストログ記録は、次のエンドポイントタイプでのみ使用できます。このようなエンドポイントタイプを使用する場合は、コンテキストのログ記録を有効にすることをお勧めします。
- MySQL
- [PostgreSQL]
- Oracle
- Microsoft SQL Server
- MongoDB と Amazon DocumentDB
- Amazon S3

拡張モニタリングダッシュボード

拡張モニタリングダッシュボードは、モニタリングタスクとレプリケーションインスタンスに関連する重要なメトリクスを包括的に可視化します。これにより、追跡する特定のリソースのメトリクスをフィルタリング、集約、可視化できます。ダッシュボードは既存の CloudWatch メトリクスを直接公開するため、データポイントのサンプリング時間を変更することなくリソースのパフォーマンスをモニタリングできます。

トピック

- [拡張モニタリングダッシュボードの概要](#)
- [拡張モニタリングダッシュボードでメトリクスを表示する](#)
- [拡張モニタリングダッシュボードのビュー](#)
- [拡張モニタリングのメトリクスの保持](#)

拡張モニタリングダッシュボードの概要

拡張モニタリングダッシュボードは、AWS DMS コンソールで使用できます。直感的な視覚化とグラフを備えたユーザーが使いやすいインターフェイスを提供し、データ移行プロセスを効果的にモニタリング、分析、最適化できます。拡張モニタリングを使用すると、モニタリングプロセスを効率化し、関連するすべての情報を一元的に表示することで、潜在的な問題をすばやく特定できます。

拡張モニタリングダッシュボードで、タスクとレプリケーションインスタンスのメトリクスとエンドポイントの詳細を表示できます。アクティブな CloudWatch アラームの数と、現在のリージョンのサービスヘルスのステータスを追跡することもできます。ダッシュボードは、AWS DMS が利用可能なすべての商用リージョンで利用できます。このダッシュボードを使用するために、追加料金はかかりません。

Note

拡張モニタリングダッシュボードは、AWS DMS サーバーレスレプリケーションをサポートしていません。

拡張モニタリングダッシュボードでメトリクスを表示する

拡張モニタリングダッシュボードでメトリクスを表示するには、CloudWatch のアクセス許可を持つ IAM ロールがあることを確認してください。さらに、メトリクスを表示するには `cloudwatch:DescribeAlarms` および `health:DescribeEvents` のアクセス許可が必要です。最後に、拡張モニタリングダッシュボードで CloudWatch メトリクスにアクセスするには、IAM ポリシー内の [GetMetricData](#) API にアクセスするアクセス許可も必要です。これらのアクセス許可、または API のサブセットのみのアクセス許可がない場合、拡張モニタリングダッシュボードにメトリクスを表示することはできません。必要な IAM アクセス許可の詳細については、「[を使用するために必要な IAM アクセス許可 AWS DMS](#)」を参照してください。

拡張モニタリングダッシュボードのビュー

AWS DMS 拡張モニタリングダッシュボードには、タスクビューとレプリケーションインスタンスビューの 2 種類のビューがあります。

タスクビュー

AWS DMS の拡張ダッシュボードの [タスク] ビューには、データ移行タスクの包括的な概要が表示されます。このビューは、直感的なグラフと視覚化によりタスクのさまざまな側面をモニタリングおよび分析できる一元的な場所を表示します。

[タスク] ビューは、移行タスクに関連する主要なメトリクスと統計に関するインサイトを提供します。これにより、パフォーマンス、進行状況、全体の状態をよく理解できます。[タスク] ビューの主な特徴と利点の一部を以下に示します。

- **タスクのステータスの概要:** このグラフには、実行、停止、失敗、完了など、さまざまなステータスのカテゴリ間のタスクの分散が表示されます。注意が必要なタスクをすばやく特定し、適切なアクションを実行できます。
- **パフォーマンスメトリクス:** これらのグラフには、スループット、レイテンシー、CPU 使用率などのメトリクスを含むタスクのパフォーマンスが表示されます。これらのメトリクスは、潜在的なボトルネックを特定し、移行プロセスを最適化するのに役立ちます。
- **エラー分析:** タスクの失敗やエラーが発生した場合、[タスク] ビューには、発生したエラーと関連付けられたログエントリに関する詳細情報が表示されます。この情報は、より効率的にトラブルシューティングや問題の解決を行うのに役立ちます。
- **履歴の傾向:** ダッシュボードには履歴データが組み込まれているため、一定期間のタスクのパフォーマンスを分析できます。これら履歴の傾向に基づいて、パターンの特定、進行状況の追跡、意思決定を行うことができます。
- **フィルタリングとソート:** [タスク] ビューでは、タスク名、タグ、特定の時間範囲など、さまざまな条件に基づいてタスクをフィルタリングおよびソートできます。この柔軟性により、ニーズに最も関連したタスクや側面に焦点を合わせることができます。

次のリストで、[タスク] ビューに表示されるメトリクスについて説明します。

- **フルロードスループットの帯域幅 - ソース:** ソースからフルロードにより送信された受信データを KB/秒で表します。
- **フルロードスループットの帯域幅 - ターゲット:** ターゲットにフルロードにより送信した送信データを KB/秒で表します。
- **フルロードスループットの行 - ソース:** ターゲットからフルロードにより受信した変更を 1 秒あたりの行数で表します。
- **フルロードスループットの行 - ターゲット:** ターゲットにフルロードにより送信した変更を 1 秒あたりの行数で表します。

- CDC スループットの帯域幅 - ソース: ソースのネットワーク帯域幅を KB/秒で表します。

CDC スループットの帯域幅は、サンプリングポイントで帯域幅を記録します。ネットワークトラフィックが見つからない場合、値は 0 です。CDC は長時間実行トランザクションを発行しないため、ネットワークトラフィックは記録されない場合があります。

- CDC スループットの帯域幅 - ターゲット: ターゲットのネットワーク帯域幅を KB/秒で表します。

CDC スループットの帯域幅は、サンプリングポイントで帯域幅を記録します。ネットワークトラフィックが見つからない場合、値は 0 です。CDC は長時間実行トランザクションを発行しないため、ネットワークトラフィックは記録されない場合があります。

- CDC スループットの行 - ソース: ソースからの受信タスクの変更を 1 秒あたりの行数で表します。
- CDC スループットの行 - ターゲット: ターゲットの送信タスクの変更を 1 秒あたりの行数で表します。
- CDC レイテンシー - ソース: ソース エンドポイントからキャプチャされた最後のイベントと、AWS DMS インスタンスの現在のシステム タイムスタンプの間の間隔 (秒) を表します。タスクの絞り込みによりソースから変更がキャプチャされない場合、AWS DMS はこの値をゼロに設定します。
- CDC レイテンシー - ターゲット: ターゲットのコミットを待機中の最初のイベント タイムスタンプと AWS DMS インスタンスの現在のタイムスタンプの間の間隔 (秒) を表します。この値は、ターゲットによって処理されていないトランザクションがある場合に発生します。それ以外の場合、すべてのトランザクションが適用されると、ターゲットレイテンシーはソースレイテンシーと同じになります。ターゲットレイテンシーをソースレイテンシーより小さくすることはできません。
- CPU 使用率: 複数のコアでタスクによって使用されている CPU の割合を表します。タスク CPUUtilization のセマンティクスは、レプリケーションインスタンス CPUUtilization のセマンティクスとは少し異なります。1 つの vCPU が完全に使用されている場合は 100% を示しますが、複数の vCPU が使用されている場合は 100% を超える可能性があります。
- メモリ使用量:: タスクによって消費されるコントロールグループ (cgroup) `memory.usage_in_bytes` を表します。AWS DMS は cgroup を使用して、メモリや CPU などのシステムリソースの使用を制御します。このメトリクスは、タスクに割り当てられた cgroup 内のタスクのメモリ使用量をメガバイト単位で示す。

cgroup の制限は、AWS DMS レプリケーションインスタンスクラスで利用できるリソースに基づいています。`memory.usage_in_bytes` は、メモリの常駐セット サイズ (RSS)、キャッシュ、スワップコンポーネントで構成されています。オペレーティングシステムは、必要に応じてキャッ

シユメモリを再利用できる。レプリケーションインスタンスメトリクス AvailableMemory もモニタリングすることが推奨される。

AWS DMS は、CloudWatch コンソールの ReplicationInstanceIdentifier と ReplicationTaskIdentifier を使用する。このメトリクスを表示するには、ReplicationInstanceIdentifier、ReplicationTaskIdentifier カテゴリを使用する。

- 検証レコード数: このグラフは、AWS DMS タスクに対して検証が有効になっている場合にのみ表示されます。これは AWS DMS タスクで使用可能な検証メトリクスの組み合わせで、以下が含まれます。
 - ValidationSucceededRecordCount - AWS DMS が検証した 1 分あたりの行数。
 - ValidationAttemptedRecordCount - 検証が試行された行の 1 分あたりの数。
 - ValidationFailedOverallCount - 検証が失敗した行の数。
 - ValidationSuspendedOverallCount - 検証が停止された行の数。
 - ValidationPendingOverallCount - 検証がまだ保留中の行の数。

前述のメトリクスに加えて、[タスク] ビューをカスタマイズし、ウィジェットとして追加することで、追加のメトリクスを含めることができます。これらのメトリクスの詳細については、次のドキュメントを確認することをお勧めします。

- 移行とレプリケーションの AWS DMS タスクに使用できるすべてのメトリクスについては、「[DMS AWS タスクのモニタリング](#)」を参照してください。
- メトリクスに関連し、使用可能なすべての検証については、「[データ検証](#)」を参照してください。

レプリケーションインスタンスビュー

[レプリケーションインスタンス] ビューには、レプリケーションインスタンスの包括的な概要が表示され、データレプリケーションインフラストラクチャを効果的にモニタリングおよび管理できます。このビューは、直感的なグラフと視覚化によりレプリケーションインスタンスのさまざまな側面を分析できる一元的な場所を表示します。

[レプリケーションインスタンス] ビューは、レプリケーションインスタンスに関連する主要なメトリクスと統計に関するインサイトを提供します。これにより、パフォーマンス、リソース使用率、全体の状態をよく理解できます。[レプリケーションインスタンス] ビューの主な特徴と利点の一部を以下に示します。

- **インスタンスステータスの概要:** このグラフには、アベイラビリティゾーン、インスタンスクラス、エンジンバージョン、割り当てられたストレージ、現在のヘルスステータスなど、選択したレプリケーションインスタンスの詳細が表示されます。
- **リソース使用率:** ダッシュボードには、CPU、メモリ、ディスク使用量などのメトリクスを含む、レプリケーションインスタンスのリソース使用率を示すグラフが表示されます。これらのメトリクスは、潜在的なリソースの制約を特定し、レプリケーションインフラストラクチャを最適化するのに役立ちます。
- **履歴の傾向:** ダッシュボードには履歴データが組み込まれているため、一定期間のレプリケーションインスタンスのパフォーマンスを分析できます。これら履歴の傾向に基づいて、パターンの特定、変更の追跡、意思決定を行うことができます。
- **フィルタリングとソート:** [レプリケーションインスタンス] ビューでは、インスタンス、特定の時間範囲など、さまざまな条件に基づいてレプリケーションインスタンスをフィルタリングおよびソートできます。この柔軟性により、ニーズに最も関連したインスタンスや側面に焦点を合わせることができます。

次のリストで、[レプリケーションインスタンス] ビューに表示されるメトリクスについて説明します。

- **CloudWatch アラーム:** AWS/DMS 名前空間のアラームの概要を表します。
- **CPU 使用率:** 複数のコアでタスクによって使用されている CPU の割合を表します。タスク CPUUtilization のセマンティクスは、レプリケーション CPUUtilizaiton のセマンティクスとは少し異なります。1 つの vCPU が完全に使用されている場合は 100% を示しますが、複数の vCPU が使用されている場合は 100% を超える可能性があります。
- **インスタンスあたりのタスク別のメモリ使用量:** タスクによって占有される常駐セットサイズ (RSS) を表します。メインメモリ (RAM) に保持されているタスクによって占有されているメモリの部分を示します。占有されているメモリの部分はページアウトされないため、または実行可能ファイルの部分がロードされることがないため、MemoryUsage には、スワップ領域またはファイルシステムに保持されているメモリは含まれません。
- **メモリ:** 使用可能なメモリ、使用中のメモリ、または解放可能なメモリ、および使用されるスワップ領域の量を表します。
- **使用可能なメモリ:** スワップなしで新しいアプリケーションの開始に使用可能なメモリ容量の推定を表します。
- **空きメモリ:** アプリケーションおよびページキャッシュ、カーネル独自のデータ構造で利用できる物理メモリ量を表します。

- 解放可能なメモリ: 解放可能なメモリは、実際の使用可能な空きメモリを示しているわけではありません。現在使用中のメモリで、解放して他の用途に使用できます。これは、レプリケーションで使用されているバッファとキャッシュの組み合わせです。
- スワップの使用量: レプリケーションインスタンスで使用されているスワップ領域の量を表します。
- 空きストレージ: 使用可能なストレージ容量をバイト単位で表します。

前述のメトリクスに加えて、[レプリケーションインスタンス] ビューをカスタマイズし、ウィジェットとして追加することで、追加のメトリクスを含めることができます。これらのメトリクスの詳細については、次のドキュメントを確認することをお勧めします。

- 移行とレプリケーションの AWS DMS タスクに使用できるすべてのメトリクスについては、「[DMS AWS タスクのモニタリング](#)」を参照してください。
- メトリクスに関連し、使用可能なすべての検証については、「[データ検証](#)」を参照してください。

拡張モニタリングのメトリクスの保持

デフォルトでは、拡張モニタリングのメトリクスは CloudWatch メトリクスの保持ポリシーに従います。保持ポリシーの変更方法の詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[Change log data retention in CloudWatch Logs](#)」を参照してください。

AWS DMS イベントの表示

AWS DMS リソースの次のイベント情報を取得できます。

- リソース名
- リソースタイプ
- イベントの日付と時刻
- イベントのメッセージの概要

AWS マネジメントコンソールのイベントタブでイベントにアクセスできます。このタブには、過去 7 日間のイベントが表示されます。[describe-events](#) AWS CLI コマンドまたは [DescribeEvents](#) DMS API オペレーションを使用してイベントを取得することもできます。AWS CLI または DMS API を使用してイベントを表示する場合、過去 14 日間のイベントを取得できます。

Note

イベントを長期間保存する必要がある場合は、EventBridge に AWS DMS イベントを送信し、イベントの詳細を保存のために別のサービスに送信できます。詳細については、「[AWS DMSでの Amazon EventBridge イベントルールの使用](#)」を参照してください。

AWS DMS イベントの詳細については、[AWS DMS 「イベントカテゴリとイベントメッセージ」](#)を参照してください。

DMS コンソール

DMS コンソールで過去 7 日間のすべての AWS DMS イベントを表示するには:

1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2> で DMS コンソールを開きます。
2. ナビゲーションページの [イベント] を選択します。
3. 検索語を入力して、結果をフィルタリングします。

次の例は、文字 **replication-task** によってフィルタリングされたイベントのリストを示しています。

☰ [DMS](#) > Events

Name	Type	Date	Event
dms-onboard-task-v1	replication-task	April 9, 2025 at 13:06:38 (UTC-07:00)	Replication task has stopped. Stop Reason FULL_LOAD_ONLY_FINISHED.
dms-onboard-task-v1	replication-task	April 9, 2025 at 13:05:33 (UTC-07:00)	Replication task has started.

AWS CLI

過去 1 時間に生成されたすべてのイベントを表示するには、パラメータなしで [describe-events](#) AWS DMS CLI コマンドを実行します。

```
aws dms describe-events
```

次のサンプル出力は、レプリケーションタスクが変更されたことを示しています。

```
{
  "Events": [
    {
```

```
        "SourceIdentifier": "dms-task",
        "SourceType": "replication-task",
        "Message": "Replication task has modified.",
        "EventCategories": [
            "configuration change"
        ],
        "Date": "2025-04-09T12:48:22.231000-07:00"
    }
]
```

過去 14 日間 (20160 分) のすべての AWS DMS イベントを表示するには、[describe-events](#) AWS CLI コマンドを実行し、`--duration`パラメータを `20160` に設定します。

```
aws dms describe-events --duration 20160
```

次の例では、レプリケーションインスタンス `dms-replication-instance` の指定された時間範囲内のイベントを示しています。

```
aws dms describe-events \
  --source-identifier dms-replication-instance \
  --source-type replication-instance \
  --start-time 2025-04-10T22:00Z \
  --end-time 2025-04-12T23:59Z
```

次のサンプル出力は、レプリケーションインスタンスのステータスを示しています。

```
{
  "Events": [
    {
      "SourceIdentifier": "dms-replication-instance",
      "SourceType": "replication-instance",
      "Message": "Replication application shutdown",
      "EventCategories": [],
      "Date": "2025-04-12T03:11:43.270000-07:00"
    },
    {
      "SourceIdentifier": "dms-replication-instance",
      "SourceType": "replication-instance",
      "Message": "Replication application restarted",
      "EventCategories": [],
      "Date": "2025-04-12T03:19:58.214000-07:00"
    }
  ]
}
```

```
}  
  ]  
}
```

AWS DMS API

DMS API オペレーションを実行し、`--duration`パラメータを に設定することで、過去 14 [DescribeEvents](#) 日間のすべての AWS DMS インスタンスイベントを表示できます**20160**。

での Amazon EventBridge イベントと通知の使用 AWS Database Migration Service

Amazon EventBridge を使用して、レプリケーションインスタンスの作成や削除など、AWS DMS イベントが発生したときの通知を提供できます。EventBridge はイベントを受信し、イベントルールで定義されたイベントの通知を送信します。AWS リージョンの Amazon EventBridge でサポートされている任意の形式で通知を操作できます。Amazon EventBridge の詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「[Amazon EventBridge とは](#)」を参照してください。

Note

Amazon EventBridge イベントの操作は AWS DMS、バージョン 3.4.5 以降でサポートされています。

EventBridge は、AWS DMS 環境の変化の指標であるイベントを受け取り、通知メカニズムにイベントをルーティングするルールを適用します。ルールは、イベントパターンと呼ばれるイベントの構造に基づいて、イベントと通知メカニズムを照合します。

AWS DMS は、イベントルールを適用できるカテゴリにイベントをグループ化するため、そのカテゴリのイベントが発生したときに通知を受け取ることができます。例えば、特定のレプリケーションインスタンスの作成カテゴリに EventBridge イベント ルールを適用するとします。これにより、レプリケーションインスタンスに影響を与える作成関連のイベントが発生する都度通知が届きます。レプリケーションインスタンスの設定変更カテゴリにルールを適用すると、レプリケーションインスタンスの設定が変更された際に通知が送信されます。が提供するイベントカテゴリのリストについては AWS DMS、以下の AWS DMS イベントカテゴリとイベントメッセージを参照してください。

Note

events.amazonaws.com からのパブリッシュを許可するには、必ず Amazon SNS トピックのアクセスポリシーを更新します。詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「[Amazon EventBridge のリソースベースのポリシーを使用する](#)」を参照してください。

イベントサブスクリプションを Amazon EventBridge に移動する方法の詳細については、「[migrate active event subscriptions from DMS to Amazon EventBridge](#)」を参照してください。

Amazon SNS でのテキストメッセージの使用の詳細については、「[Amazon SNS を使用した SMS 通知の送信と受信](#)」を参照してください。

での Amazon EventBridge イベントルールの使用 AWS DMS

Amazon EventBridge は、EventBridge イベントルールの作成時に指定したアドレスにイベント通知を送信します。複数の異なるルールを作成することもできます。例えば、すべてのイベント通知を受信する単一のルールと、本番環境の DMS リソースの重大なイベントのみを含む別のルールを作成できます。EventBridge でイベント通知を有効または無効にすることもできます。

AWS DMS イベントに対応する Amazon EventBridge ルールを作成するには

- [「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「イベントに対応する Amazon EventBridge ルールの作成」](#)で説明されているステップを実行し、AWS DMS イベントのルールを作成します。EventBridge
 - a. EventBridge がルールのイベントパターンに一致するイベントを受信した際に実行する通知アクションを指定します。イベントが一致すると、EventBridge はイベントを送信し、ルールで定義されたアクションを呼び出します。
 - b. [Service provider (サービスプロバイダー)] で、「AWS」を選択します。
 - c. [サービス名] では、[Database Migration Service (DMS)] を選択します。

これで、イベント通知を受け取ることができます。

次の JSON 例は、AWS DMS サービスの EventBridge イベントモデルを示しています。

```
{
  "version": "0",
  "id": "11a11b11-222b-333a-44d4-01234a5b67890",
  "detail-type": "DMS Replication Task State Change",
  "source": "aws.dms",
  "account": "0123456789012",
  "time": "1970-01-01T00:00:00Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:dms:us-east-1:012345678901:task:AAAABBBB0CCCCDDDEEEEEE1FFFF2GGG3FFFFFFF3"
  ],
  "detail": {
    "type": "REPLICATION_TASK",
```



```
    "category": "StateChange",
    "eventType": "REPLICATION_TASK_STARTED",
    "eventId": "DMS-EVENT-0069",
    "resourceLink": "https://console.aws.amazon.com/dms/v2/home?region=us-east-1#taskDetails/taskName",
    "detailMessage": "Replication task started, with flag = fresh start"
  }
}
```

通知できるカテゴリとイベントのリストについては、次のセクションをご参照ください。

AWS DMS イベントカテゴリとイベントメッセージ

AWS DMS は、識別できるカテゴリで多数のイベントを生成します。各カテゴリは、レプリケーションインスタンスまたはレプリケーションタスクのソースタイプに適用されます。

トピック

- [ReplicationInstance イベントメッセージ](#)
- [ReplicationTask イベントのメッセージ](#)
- [レプリケーションイベントのメッセージ](#)

ReplicationInstance イベントメッセージ

ReplicationInstance ソースタイプのカテゴリとイベントは、次の表のとおりです。

Category	Event ID	説明
作成	DMS-EVENT-0067	レプリケーションのインスタンスが作成中です。
削除	DMS-EVENT-0066	レプリケーション インスタンスを削除しています。
設定変更	DMS-EVENT-0012	このレプリケーション インスタンス用レプリケーション インスタンスクラスを変更中です。

Category	Event ID	説明
設定変更	DMS-EVENT-0018	レプリケーション インスタンスのストレージを増加中です。
設定変更	DMS-EVENT-0024	レプリケーション インスタンスはマルチ AZ 設定に移行中です。
設定変更	DMS-EVENT-0030	レプリケーション インスタンスがシングル AZ 設定に移行中です。
メンテナンス	DMS-EVENT-0026	レプリケーション インスタンスのオフラインメンテナンスが実行中です。レプリケーション インスタンスは現在使用できません。
作成	DMS-EVENT-0005	レプリケーションインスタンスが作成された。
削除	DMS-EVENT-0003	レプリケーションインスタンスが削除された。
設定変更	DMS-EVENT-0014	このレプリケーション インスタンスのレプリケーション インスタンスクラスが変更されました。
設定変更	DMS-EVENT-0017	レプリケーション インスタンスのストレージが増加しました。
設定変更	DMS-EVENT-0025	レプリケーションインスタンスのマルチ AZ 配置への移行が完了した。
設定変更	DMS-EVENT-0029	レプリケーション インスタンスがシングル AZ 設定に移行されました。
メンテナンス	DMS-EVENT-0047	レプリケーション インスタンスの管理ソフトウェアが更新されました。

Category	Event ID	説明
メンテナンス	DMS-EVENT-0027	レプリケーション インスタンスのオフラインメンテナンスが完了しました。レプリケーション インスタンスは現在使用できます。
メンテナンス	DMS-EVENT-0068	レプリケーションインスタンスがアップグレードできない状態。
フェイルオーバー	DMS-EVENT-0034	フェイルオーバーのリクエスト頻度が多すぎると、通常のフェイルオーバーイベントの代わりにこのイベントが発生する。
失敗	DMS-EVENT-0031	レプリケーションインスタンスが %s 状態となった。
失敗	DMS-EVENT-0036	互換性のないネットワークのためレプリケーション インスタンスで障害が発生しました。
失敗	DMS-EVENT-0037	サービスがデータボリュームの暗号化に使用される KMS キーにアクセスできない場合。
失敗		レプリケーションインスタンスが非互換パラメータに設定された。
フェイルオーバー		ユーザーのリクエストによるフェイルオーバーを開始するために安全な状態を待機している間にタイムアウトになった。
フェイルオーバー	DMS-EVENT-0013	マルチ AZ レプリケーション インスタンスのフェイルオーバーが開始されました。

Category	Event ID	説明
フェイルオーバー	DMS-EVENT-0049	マルチ AZ レプリケーションインスタンスのフェイルオーバーが完了した。
フェイルオーバー	DMS-EVENT-0050	マルチ AZ アクティベーションが開始されました。
フェイルオーバー	DMS-EVENT-0051	マルチ AZ アクティベーションが完了した。
StateChange		一般クエリログとスロークエリログが自動的に %s としてローテーションされた。
StateChange		AWS DMS は、アプリケーションインスタンス %s の KMS 暗号化キーにアクセスできません。これは、キーが無効になっているか AWS DMS、キーにアクセスできないことが原因である可能性があります。この状態が続くと、アプリケーションはアクセスできない状態になる。詳細については、AWS DMS ドキュメントのトラブルシューティングセクションを参照してください。
StateChange		AWS DMS がアプリケーションインスタンス %s の KMS 暗号化キーに正常にアクセスできるようになりました。
StateChange		Amazon DMS、アプリケーションインスタンス %s の KMS 暗号化キーにアクセスできなかった。このアプリケーションはアクセスできない状態になる。詳細については、Amazon DMS ドキュメントのトラブルシューティングセクションを参照。

Category	Event ID	説明
StateChange		レプリケーションインスタンス作成の一環として HM でアプリが再起動する。
StateChange		レプリケーションインスタンス削除の一環としての HM でアプリケーションがシャットダウンする
フェイルオーバー	DMS-EVENT-0015	マルチ AZ のスタンバイへのフェイルオーバーが完了した。
LowStorage	DMS-EVENT-0007	レプリケーション インスタンスの空きストレージが少なくなっています。
LowStorage		割り当てられた使用できる inode がなくなった。解決するには、ストレージをスケールする

ReplicationTask イベントのメッセージ

ReplicationTask ソースタイプのカテゴリとイベントは、次の表のとおりです。

Category	Event ID	説明
失敗	DMS-EVENT-0078	レプリケーションタスクが失敗した。
失敗	DMS-EVENT-0082	タスクデータを消去する呼び出しが失敗した。
状態変更	DMS-EVENT-0081	テーブルの詳細の再ロードがリクエストされた。
状態変更		レプリケーションタスクがコピーされた。

Category	Event ID	説明
状態変更		レプリケーションタスクのコピーが失敗した。
状態変更		レプリケーションタスクは移動された。
状態変更		レプリケーションタスクの移動が失敗した。
状態変更		ターゲットタスクの作成が失敗した。
状態変更		レプリケーションタスク評価の実行が開始された。
状態変更		レプリケーションタスク評価の実行が正常に完了した。
状態変更		レプリケーションタスク評価の実行が失敗した。
StateChange		レプリケーションタスク評価の実行が警告付きで完了した。
StateChange		レプリケーションタスク評価の実行がエラーで完了した。
StateChange		レプリケーションタスク評価の実行 %s がキャンセルされた。
StateChange		レプリケーションタスク評価の実行 %s が削除された。
StateChange		レプリケーションタスク評価の実行でリソースをプロビジョンできなかった。
StateChange		レプリケーションタスクが失敗した。

Category	Event ID	説明
作成		レプリケーションタスクが作成された。
ConfigurationChange		レプリケーションタスクが変更された。
失敗		レプリケーションタスクが失敗した。
StateChange	DMS-EVENT-0091	読み込みが一時停止しました。スワップファイル限界に達しました。
StateChange	DMS-EVENT-0092	読み取りが一時停止しました。ディスク使用量の限界に達しました。
StateChange	DMS-EVENT-0093	読み取りを再開しました。
StateChange	DMS-EVENT-0069	レプリケーションタスクは taskType %s、startType %s で開始された
StateChange	DMS-EVENT-0079	レプリケーションが停止した。
削除	DMS-EVENT-0073	レプリケーションタスクが削除された。

レプリケーションイベントのメッセージ

Replication ソースタイプのカテゴリとイベントは、次の表のとおりです。

Category	説明
状態変更	DMS レプリケーションのスケールアップイベント
状態変更	DMS レプリケーションのスケールダウンイベント
状態変更	DMS レプリケーションのスケールリングイベントが完了した。

Category	説明
状態変更	DMS レプリケーションが作成された。
状態変更	DMS レプリケーションは初期化中。
状態変更	DMS レプリケーションは、メタデータ収集のためのリソースを準備している。
状態変更	DMS レプリケーションに関連する接続がテスト中。
状態変更	DMS レプリケーションはメタデータをフェッチしている。
状態変更	DMS レプリケーションはキャパシティを計算している。
状態変更	DMS レプリケーションはキャパシティをプロビジョニングしている。
状態変更	DMS レプリケーションがプロビジョニングされた。
状態変更	DMS レプリケーションが開始された。
状態変更	DMS レプリケーションが実行中。
状態変更	DMS レプリケーションは停止中。
状態変更	DMS レプリケーションが停止した。
状態変更	DMS レプリケーションは変更中。
状態変更	DMS レプリケーションは削除中。
状態変更	DMS レプリケーションはキャパシティのプロビジョニングを解除している。
状態変更	DMS レプリケーションはプロビジョニング解除された。
失敗	DMS レプリケーションが失敗した。

での Amazon SNS イベントと通知の使用 AWS Database Migration Service

AWS DMS 3.4.5 以降のバージョンのリリース以降では、Amazon EventBridge を使用して、AWS DMS イベントが発生したときに通知を提供することをお勧めします。での EventBridge イベントの使用の詳細については AWS DMS、「」を参照してください[での Amazon EventBridge イベントと通知の使用 AWS Database Migration Service](#)。

イベントサブスクリプションの Amazon EventBridge への移動

次の AWS CLI コマンドを使用して、アクティブなイベントサブスクリプションを DMS から Amazon EventBridge に一度に最大 10 個移行できます。

```
update-subscriptions-to-event-bridge [--force-move | --no-force-move]
```

デフォルトでは、レプリケーションインスタンスが AWS DMS 3.4.5 以降で最新である場合にのみ、はアクティブなイベントサブスクリプションを AWS DMS 移行します。このデフォルトの動作を上書きするには、--force-move オプションを使用します。ただし、レプリケーションインスタンスがアップグレードされていない場合、イベントのタイプによっては Amazon EventBridge を使用しては利用できない場合があります。

update-subscriptions-to-event-bridge CLI コマンドを実行する AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザには、次のポリシーのアクセス許可が必要です。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "SNS:GetTopicAttributes",
        "SNS:SetTopicAttributes",
        "events:PutTargets",
        "events:EnableRule",
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

EventBridge へのサブスクリプションの移動の詳細については、「AWS Database Migration Service API リファレンス」の「[UpdateSubscriptionsToEventBridge](#)」を参照してください。

Amazon SNS イベントと通知の使用

AWS DMS バージョン 3.4.5 以前では、次のようにイベントと通知の操作がサポートされています。

AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を使用して、レプリケーションインスタンスの作成または削除など、AWS DMS イベントが発生したときに通知を提供できます。これらの通知は、メールメッセージ、テキストメッセージ、HTTP エンドポイントの呼び出しなど、AWS リージョン用に Amazon SNS でサポートされているいずれの形式でも使用できます。

AWS DMS はイベントをサブスクライブできるカテゴリにグループ化するため、そのカテゴリのイベントが発生したときに通知を受け取ることができます。たとえば、特定のレプリケーション インスタンスの作成カテゴリにサブスクライブした場合は、レプリケーション インスタンスに影響を与える作成関連のイベントが発生するたびに通知を受け取ります。レプリケーション インスタンスの設定変更カテゴリにサブスクライブした場合は、レプリケーション インスタンスの設定が変更されると、通知を受け取ります。また、イベント通知サブスクリプションが変更されても、通知を受け取ります。AWS DMS が提供するイベントカテゴリのリストについては、[AWS SNS 通知の DMS イベントカテゴリとイベントメッセージ](#)以下を参照してください。

AWS DMS は、イベントサブスクリプションの作成時に指定したアドレスにイベント通知を送信します。いくつかの異なるサブスクリプションを作成することもできます。たとえば、すべてのイベント通知を受け取るサブスクリプションと、本稼働環境の DMS リソースに関する重要なイベントのみを含むサブスクリプションを作成できます。DMS コンソールで有効オプションを選択解除するか、DMS API AWS を使用して Enabled パラメータを false AWS に設定することで、サブスクリプションを削除せずに通知を簡単に無効にできます。

Note

AWS SMS テキストメッセージを使用した DMS イベント通知は現在、Amazon SNS がサポートされているすべての AWS リージョンで AWS DMS リソースで使用できます。

Amazon SNS が SMS メッセージングをサポートする AWS リージョンと国のリストについては、「[対応リージョンと国](#)」をご参照ください。

SNS によるテキストメッセージ使用の詳細については、「[Amazon SNS を使用した SMS 通知の送信と受信](#)」をご参照ください。

AWS DMS イベント通知は、CloudWatch または EventBridge の CloudTrail イベントとは異なります。CloudWatch EventBridge CloudTrail イベント通知は任意の API 呼び出しによって生成できます。DMS は、DMS イベントが発生したときにのみ通知を送信します。

AWS DMS はサブスクリプション識別子を使用して各サブスクリプションを識別します。複数の AWS DMS イベントサブスクリプションを同じ Amazon SNS トピックに発行できます。イベント通知を使用すると Amazon SNS の料金が適用されます。Amazon SNS の請求詳細については「[Amazon SNS 料金表](#)」をご参照ください。

Amazon SNS AWS で DMS イベントをサブスクライブするには、次のプロセスを使用します。
Amazon SNS

1. Amazon SNS トピックを作成します。トピックでは、受け取る通知のタイプと、通知先のアドレスまたは番号を指定します。
2. AWS マネジメントコンソール、または AWS DMS API を使用して AWS CLI DMS AWS イベント通知サブスクリプションを作成します。
3. AWS DMS は、サブスクリプションで送信したアドレスに承認 E メールまたは SMS メッセージを送信します。サブスクリプションを確認するには、承認の E メールまたは SMS メッセージのリンクをクリックします。
4. サブスクリプションを確認すると、DMS AWS コンソールのイベントサブスクリプションセクションでサブスクリプションのステータスが更新されます。
5. その後、イベント通知を受け取り始めます。

通知できるカテゴリとイベントのリストについては、次のセクションをご参照ください。AWS DMS イベントサブスクリプションのサブスクライブと操作の詳細については、「」を参照してください。[SNS AWS を使用した DMS イベント通知のサブスクライブ](#)。

AWS SNS 通知の DMS イベントカテゴリとイベントメッセージ

Important

AWS DMS 3.4.5 以降のバージョンのリリース以降では、Amazon EventBridge を使用して、AWS DMS イベントが発生したときに通知を提供することをお勧めします。での EventBridge イベントの使用の詳細については AWS DMS、「」を参照してください [での Amazon EventBridge イベントと通知の使用 AWS Database Migration Service](#)。

AWS DMS は、DMS コンソールまたは DMS AWS API AWS を使用してサブスクライブできるカテゴリで多数のイベントを生成します。各カテゴリはソースタイプに適用されます。現在、DMS AWS はレプリケーションインスタンスとレプリケーションタスクのソースタイプをサポートしています。

以下の表では、レプリケーション インスタンスソースタイプの可能なカテゴリとイベントを示しています。

Category	DMS イベント ID	説明
設定変更	DMS-EVENT-0012	このレプリケーション インスタンス用レプリケーション インスタンスクラスを変更中です。
設定変更	DMS-EVENT-0014	このレプリケーション インスタンスのレプリケーション インスタンスクラスが変更されました。
設定変更	DMS-EVENT-0018	レプリケーション インスタンスのストレージを増加中です。
設定変更	DMS-EVENT-0017	レプリケーション インスタンスのストレージが増加しました。
設定変更	DMS-EVENT-0024	レプリケーション インスタンスはマルチ AZ 設定に移行中です。
設定変更	DMS-EVENT-0025	レプリケーション インスタンスがマルチ AZ 設定に移行されました。
設定変更	DMS-EVENT-0030	レプリケーション インスタンスがシングル AZ 設定に移行中です。

Category	DMS イベント ID	説明
設定変更	DMS-EVENT-0029	レプリケーション インスタンスがシングル AZ 設定に移行されました。
作成	DMS-EVENT-0067	レプリケーションのインスタンスが作成中です。
作成	DMS-EVENT-0005	レプリケーションのインスタンスが作成されます。
削除	DMS-EVENT-0066	レプリケーション インスタンスを削除しています。
削除	DMS-EVENT-0003	レプリケーション インスタンスが削除されます。
メンテナンス	DMS-EVENT-0047	レプリケーション インスタンスの管理ソフトウェアが更新されました。
メンテナンス	DMS-EVENT-0026	レプリケーション インスタンスのオフラインメンテナンスが実行中です。レプリケーション インスタンスは現在使用できません。
メンテナンス	DMS-EVENT-0027	レプリケーション インスタンスのオフラインメンテナンスが完了しました。レプリケーション インスタンスは現在使用できます。
メンテナンス	DMS-EVENT-0068	レプリケーション インスタンスはアップグレードできない状態です。
LowStorage	DMS-EVENT-0007	レプリケーションインスタンスは、割り当てられたストレージの 90% 以上を使用している。空きストレージ領域メトリクスを使用して、レプリケーションインスタンスのストレージ容量をモニタリングできる。
フェイルオーバー	DMS-EVENT-0013	マルチ AZ レプリケーション インスタンスのフェイルオーバーが開始されました。

Category	DMS イベント ID	説明
フェイルオーバー	DMS-EVENT-0049	マルチ AZ レプリケーション インスタンスのフェイルオーバーが完了しました。
フェイルオーバー	DMS-EVENT-0015	スタンバイへのマルチ AZ フェイルオーバーが完了しました。
フェイルオーバー	DMS-EVENT-0050	マルチ AZ アクティベーションが開始されました。
フェイルオーバー	DMS-EVENT-0051	マルチ AZ アクティベーションが完了しました。
フェイルオーバー	DMS-EVENT-0034	必要以上に頻繁にフェイルオーバーをリクエストした場合、通常のフェイルオーバーイベントの代わりにこのイベントが発生します。
失敗	DMS-EVENT-0031	レプリケーション インスタンスがストレージ障害状態になりました。
失敗	DMS-EVENT-0036	互換性のないネットワークのためレプリケーション インスタンスで障害が発生しました。
失敗	DMS-EVENT-0037	サービスは、データボリュームの暗号化に使用される AWS KMS キーにアクセスできません。

以下の表では、レプリケーションタスクソースタイプの可能なカテゴリとイベントを示しています。

Category	DMS イベント ID	説明
状態変更	DMS-EVENT-0069	レプリケーションタスクが開始されました。
状態変更	DMS-EVENT-0081	テーブルの詳細のリロードがリクエストされました。
状態変更	DMS-EVENT-0079	レプリケーションタスクが停止されました。

Category	DMS イベント ID	説明
状態変更	DMS-EVENT-0091	読み込みが一時停止しました。スワップファイル限界に達しました。
状態変更	DMS-EVENT-0092	読み取りが一時停止しました。ディスク使用量の限界に達しました。
状態変更	DMS-EVENT-0093	読み取りを再開しました。
失敗	DMS-EVENT-0078	レプリケーションタスクが失敗しました。
失敗	DMS-EVENT-0082	タスクを削除する呼び出しで、タスクデータのクリーンアップに失敗しました。
設定変更	DMS-EVENT-0080	レプリケーションタスクが変更されました。
削除	DMS-EVENT-0073	レプリケーションタスクが削除されます。
作成	DMS-EVENT-0074	レプリケーションタスクが作成されます。

移行前評価ソースタイプのカテゴリとイベントは、次の表のとおりです。

Category	DMS イベント ID	説明
状態変更	DMS-EVENT-0083	移行前評価が開始されました。
状態変更	DMS-EVENT-0084	移行前評価に合格しました。
状態変更	DMS-EVENT-0085	移行前評価は失敗で完了しました。
状態変更	DMS-EVENT-0086	移行前評価が完了し、警告が表示されました。
状態変更	DMS-EVENT-0087	移行前評価が発生し、実行中にエラーが発生しました。

Category	DMS イベント ID	説明
状態変更	DMS-EVENT-0088	移行前評価はキャンセルされました。
状態変更	DMS-EVENT-0089	移行前評価は削除されました。
状態変更	DMS-EVENT-0090	リソースのプロビジョニング中に移行前評価でエラーが発生しました。

次の例は、状態変更カテゴリの AWS DMS イベントサブスクリプションを示しています。

```
Resources:
  DMSEvent:
    Type: AWS::DMS::EventSubscription
    Properties:
      Enabled: true
      EventCategories: State Change
      SnsTopicArn: arn:aws:sns:us-east-1:123456789:testSNS
      SourceIds: []
      SourceType: replication-task
```

SNS AWS を使用した DMS イベント通知のサブスクライブ

Important

AWS DMS 3.4.5 以降のバージョンのリリース以降では、Amazon EventBridge を使用して、AWS DMS イベントが発生したときに通知を提供することをお勧めします。での EventBridge イベントの使用の詳細については AWS DMS、「」を参照してください [での Amazon EventBridge イベントと通知の使用 AWS Database Migration Service](#)。

AWS DMS イベント通知サブスクリプションを作成して、AWS DMS イベントが発生したときに通知を受け取ることができます。サブスクリプションを作成する最も簡単な方法は、AWS DMS コンソールを使用することです。通知サブスクリプションでは、通知の送信方法と場所を選択します。通

知するソースのタイプを指定します。は現在、レプリケーションインスタンスとレプリケーションタスクのソースタイプ AWS DMS をサポートしています。さらに選択したソースタイプに応じて、イベント通知を受け取る対象のイベントカテゴリを選択しソースを識別します。

の使用 AWS マネジメントコンソール

Important

AWS DMS 3.4.5 以降のバージョンのリリース以降では、Amazon EventBridge を使用して、AWS DMS イベントが発生したときに通知を提供することをお勧めします。での EventBridge イベントの使用の詳細については AWS DMS、「」を参照してください [での Amazon EventBridge イベントと通知の使用 AWS Database Migration Service](#)。

コンソールを使用して Amazon SNS で AWS DMS イベント通知をサブスクライブするには Amazon SNS

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。

IAM ユーザーとしてサインインしている場合は、AWS DMSにアクセスするための適切なアクセス許可があることを確認します。

2. ナビゲーションペインで、[Event subscriptions] (イベントサブスクリプション) を選択します。
3. [Event subscriptions] (イベントサブスクリプション) ページで[Create event subscription] (イベントサブスクリプション作成) を選択します。
4. [Create event subscription] (イベントサブスクリプション作成) ページで、以下の操作を行います。
 - a. [Details] (詳細) にある[Name] (名前) にイベント通知サブスクリプションの名前を入力します。
 - b. サブスクリプションを有効にするには、[Enabled] (有効) を選択します。サブスクリプションを作成しても、通知はまだ送信しない場合は、[Enabled] (有効) を選択しません。
 - c. [ターゲット] で、[既存のトピック]、[新しい電子メールトピックの作成]、[新しい SMS トピックの作成] のいずれかを選択して、通知を送信します。通知の送信先として、既存の Amazon SNS トピックを使用するか、トピックを作成する必要があります。トピックを作成すると、通知の送信先のメールアドレスを入力できます。

- d. [Event source] (イベントソース) の[Source type] (ソースタイプ) でソースタイプを選択します。唯一の選択肢は[replication-instance] (レプリケーション インスタンス) そして[replication-task] (レプリケーション タスク) です。
- e. 選択したソースタイプに応じて、イベント通知を受け取る対象となるイベントカテゴリとソースを選択します。

Create event subscription

Details

Name

The name for your event subscription

☒ Enabled

Target

Send notification to

- ☐ Existing topics
- ☒ Create new email topic
- ☐ Create new SMS topic

Topic name**With these recipients**

Email addresses or phone numbers of SMS enabled devices to send the notifications to

Event source

Source type

Source Type of resource this subscription will consume events from

Event categories

- ☒ All event categories
- ☐ Select specific event categories

Replication instance

- ☒ All instances
- ☐ Select specific instances

- f. [Create event subscription] (イベントサブスクリプション作成)を選択します。

DMS AWS コンソールは、サブスクリプションが作成されていることを示します。

Note

AWS DMS API と CLI を使用して Amazon SNS イベント通知サブスクリプションを作成することもできます。詳細については、「AWS DMS API リファレンス」の「[CreateEventSubscription](#)」と「AWS DMS CLI リファレンス」ドキュメントの「[create-event-subscription](#)」を参照してください。

SNS トピックのアクセスポリシーの検証

SNS アクセスポリシーには、 が SNS トピック AWS DMS にイベントを発行できるようにするアクセス許可が必要です。次の手順の説明のとおり、アクセスポリシーを検証し、更新できます。

アクセスポリシーを検証するには

1. [Amazon SNS コンソール] を開きます。
2. ナビゲーションペインで [トピック] をクリックして、DMS 通知を受け取るトピックを選択します。
3. [アクセスポリシー] タブをクリックします。

SNS アクセスポリシーで が SNS トピック AWS DMS にイベントを発行できない場合、ポリシーを更新できます。

アクセスポリシーを更新するには

1. トピックページの [詳細] セクションで、[編集] を選択します。
2. [アクセスポリシー] セクションを展開して、次のポリシーを JSON エディタにアタッチします。

```
{
  "Sid": "dms-allow-publish",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "dms.amazonaws.com"
```

```
    },  
    "Action": "sns:Publish",  
    "Resource": "your-SNS-topic-ARN"  
  }  
}
```

イベントをトピックにパブリッシュする DMS EventSubscription ARN である `aws:SourceArn` 条件を指定して、SNS トピックへのアクセスをさらに制限することをお勧めします。

```
...  
"Resource": "your-SNS-topic-ARN"  
"Condition": {  
  "StringEquals": {  
    "aws:SourceArn": "arn:partition:dms:your-AWS-region:your-AWS-account-ID:es:your-dms-es-arn or *"  
  }  
}
```

3. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

AWS DMS データ検証

トピック

- [レプリケーションタスクの統計](#)
- [Amazon CloudWatch を使用したレプリケーション タスクの統計](#)
- [タスク実行中のテーブル再検証](#)
- [JSON エディタを使用して検証ルールを変更する](#)
- [検証のみのタスク](#)
- [トラブルシューティング](#)
- [Redshift 検証パフォーマンス](#)
- [の拡張データ検証 AWS Database Migration Service](#)
- [制限事項](#)
- [Amazon S3 ターゲットのデータ検証](#)
- [AWS DMS データの再同期](#)

AWS DMS は、データの検証をサポートして、データがソースからターゲットに正確に移行されたことを確認します。有効な場合、テーブルに対して全ロードが実行された後で、検証がすぐに開始します。検証では、CDC が有効なタスクの増分変更が発生したときに比較されます。

データ検証中、 はソースの各行をターゲットの対応する行 AWS DMS と比較し、行に同じデータが含まれていることを確認し、不一致があれば報告します。これを実現するには、データを取得するための AWS DMS 適切なクエリを実行します。これらのクエリは、ソースとターゲットで追加リソースと、追加ネットワークリソースを消費します。

CDC のみのタスクで検証が有効になっている場合、新しいデータの検証を開始する前に、テーブル内のすべての既存データが検証されます。

データ検証は、 がソースエンドポイントとして AWS DMS サポートしている場合、次のソースデータベースと連携します。

- Oracle
- PostgreSQL 互換データベース (PostgreSQL または Aurora PostgreSQL、Aurora Serverless for PostgreSQL)

- MySQL 互換データベース (MySQL または MariaDB、Aurora MySQL、Aurora Serverless for MySQL)
- Microsoft SQL Server
- IBM Db2 LUW

データ検証は、がターゲットエンドポイントとして AWS DMS サポートしている場合、次のターゲットデータベースで機能します。

- Oracle
- PostgreSQL 互換データベース (PostgreSQL または Aurora PostgreSQL、Aurora Serverless for PostgreSQL)
- MySQL 互換データベース (MySQL または MariaDB、Aurora MySQL、Aurora Serverless for MySQL)
- Microsoft SQL Server
- IBM Db2 LUW
- Amazon Redshift
- Amazon S3。Amazon S3 ターゲットデータの検証については、「[Amazon S3 ターゲットのデータ検証](#)」を参照してください。

サポートされているエンドポイントの詳細については、「[DMS AWS エンドポイントの使用](#)」をご参照ください。

データの検証には、移行自体に必要な時間以外にも、さらに時間がかかります。必要な追加の時間は、移行されたデータの量によって異なります。

これらの設定の詳細については、「[データ検証タスクの設定](#)」をご参照ください。

JSON ファイル内の ValidationSettings タスク設定の例については、[タスク設定例](#) を参照してください。

レプリケーションタスクの統計

データ検証が有効になっている場合、 はテーブルレベルで次の統計 AWS DMS を提供します。

- [ValidationState] (検証状態) — テーブルの検証状態。このパラメータには以下の値があります。

- Not enabled — 移行タスクでテーブルに対して検証が有効化されていません。
- Pending records — テーブル内の一部のレコードが、検証を待機しています。
- [Mismatched records] (不一致レコード) – テーブル内の一部のレコードが、ソースとターゲット間で一致しません。さまざまな理由により、不一致が発生することがあります。詳細については、ターゲットエンドポイントの `awsdms_control.awsdms_validation_failures_v1` を確認してください。
- Suspended records – テーブル内に検証できないレコードがあります。
- No primary key – テーブルにプライマリキーがないため、検証できません。
- [Table error] (テーブルエラー) – テーブルがエラー状態で一部のデータが移行されなかったため、テーブルは検証されませんでした。
- [Validated] (検証済み) – テーブル内のすべての行が検証されます。テーブルが更新された場合、ステータスは [Validated] から変わる可能性があります。
- Error – 予期しないエラーが発生したため、テーブルを検証できません。
- [Pending validation] (検証保留中) — テーブルは検証を待っています。
- [Preparing table] (テーブルの準備) — 移行タスクで有効になっているテーブルの検証を準備します。
- [Pending revalidation] (保留中の再検証) — テーブルが更新された後で、テーブル内のすべての行が検証を保留します。
- ValidationPending – ターゲットに移行されたが、まだ検証されていないレコードの数。
- ValidationSuspended — 比較 AWS DMS できないレコードの数。たとえば、ソースのレコードが常に更新されている場合、AWS DMS はソースとターゲットを比較できません。
- [ValidationFailed] (検証失敗) – データの検証フェーズに合格しなかったレコードの数。

JSON ファイル内の `ValidationSettings` タスク設定の例については、[タスク設定例](#) を参照してください。

コンソール、または AWS DMS API を使用して AWS CLI、データ検証情報を表示できます。

- コンソールで、タスクを作成または変更するときにタスクの検証を選択できます。コンソールを使用してデータ検証レポートを表示するには、[Tasks] ページでタスクを選択し、詳細セクションの [Table statistics] タブを選択します。
- CLI を使用して、タスク作成時または変更時にデータ検証を開始する場合は、`EnableValidation` パラメータを `true` に設定します。以下の例では、タスクを作成し、データ検証を有効にします。


```
create-replication-task
--replication-task-settings '{"ValidationSettings":{"EnableValidation":true}}'
--replication-instance-arn arn:aws:dms:us-east-1:5731014:
    rep:36KWVMB7Q
--source-endpoint-arn arn:aws:dms:us-east-1:5731014:
    endpoint:CSZAEFQURFYMM
--target-endpoint-arn arn:aws:dms:us-east-1:5731014:
    endpoint:CGPP7MF6WT4JQ
--migration-type full-load-and-cdc
--table-mappings '{"rules": [{"rule-type": "selection", "rule-id": "1",
    "rule-name": "1", "object-locator": {"schema-name": "data_types", "table-name":
"%"},
    "rule-action": "include"}]}'
```

`describe-table-statistics` コマンドを使用して、JSON 形式でデータ検証レポートを受け取ります。以下のコマンドでは、データ検証レポートを表示します。

```
aws dms describe-table-statistics --replication-task-arn arn:aws:dms:us-
east-1:5731014:
rep:36KWVMB7Q
```

このレポートは以下の例のようになります。

```
{
  "ReplicationTaskArn": "arn:aws:dms:us-west-2:5731014:task:VFPFTYKK2RYSI",
  "TableStatistics": [
    {
      "ValidationPendingRecords": 2,
      "Inserts": 25,
      "ValidationState": "Pending records",
      "ValidationSuspendedRecords": 0,
      "LastUpdateTime": 1510181065.349,
      "FullLoadErrorRows": 0,
      "FullLoadCondtnlChkFailedRows": 0,
      "Ddls": 0,
      "TableName": "t_binary",
      "ValidationFailedRecords": 0,
      "Updates": 0,
      "FullLoadRows": 10,
      "TableState": "Table completed",
      "SchemaName": "d_types_s_sqlserver",
```

```
    "Deletes": 0
  }
}
```

- AWS DMS API を使用して、CreateReplicationTask アクションを使用してタスクを作成し、EnableValidation パラメータを true に設定して、タスクによって移行されたデータを検証します。DescribeTableStatistics アクションを使用して、JSON 形式でデータ検証レポートを受け取ります。

Amazon CloudWatch を使用したレプリケーション タスクの統計

Amazon CloudWatch が有効になっている場合、 は次のレプリケーションタスク統計 AWS DMS を提供します。

- ValidationSucceededRecordCount — が AWS DMS 検証した 1 分あたりの行数。
- ValidationAttemptedRecordCount - 検証が試行された行の 1 分あたりの数。
- ValidationFailedOverallCount - 検証が失敗した行の数。
- ValidationSuspendedOverallCount - 検証が停止された行の数。
- ValidationPendingOverallCount - 検証がまだ保留中の行の数。
- ValidationBulkQuerySourceLatency — AWS DMS は、特に多くの変更がある場合、全ロードまたは継続的レプリケーション中の特定のシナリオで、データ検証を一括実行できます。このメトリックスは、ソースエンドポイントから大量のデータを読み取るために必要なレイテンシーを示します。
- ValidationBulkQueryTargetLatency — AWS DMS は、特に多くの変更がある場合、ロードまたは継続的レプリケーション中の特定のシナリオで、データ検証を一括実行できます。このメトリックスは、ターゲットエンドポイントの大量のデータを読み取るために必要なレイテンシーを示します。
- ValidationItemQuerySourceLatency - 継続的レプリケーションでは、データ検証によって継続的変更を識別し、それらの変更を検証できます。このメトリックスは、変更をソースから読み取る際のレイテンシーを示します。検証中にエラーが発生した場合、検証では必要な数以上のクエリを実行できます。
- ValidationItemQueryTargetLatency - 継続的レプリケーションでは、データ検証によって継続的変更を識別し、それらの変更を行ごとに検証できます。このメトリックスは、変更をターゲットから読み取る際のレイテンシーを示します。検証中にエラーが発生した場合、検証では必要な数以上のクエリが実行される場合があります。

CloudWatch が有効な統計情報からデータ検証情報を収集するには、タスクを作成または変更するとき、[Enable CloudWatch logs] (CloudWatch ログを有効にする) コンソールを使用します。次に、データ検証情報を確認し、データがソースからターゲットに正確に移行されたことを確認するため、以下を行います。

1. [Database migration tasks] (データベース移行タスク) ページでタスクを選択します。
2. [CloudWatch metrics] (CloudWatch メトリクス) タブ。
3. CloudWatch が有効な統計情報からデータ検証情報を収集するには、タスクを作成または変更するとき、[Enable CloudWatch logs] (CloudWatch ログを有効にする) コンソールを使用します。

タスク実行中のテーブル再検証

タスクの実行中に、AWS DMS にデータ検証の実行をリクエストできます。

AWS マネジメントコンソール

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。

AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーとしてサインインしている場合は、にアクセスするための適切なアクセス許可があることを確認してください AWS DMS。必要なアクセス許可については、「」を参照してください [を使用するために必要な IAM アクセス許可 AWS DMS](#)。

2. ナビゲーションペインから [Tasks] を選択します。
3. 再検証するテーブルを含む実行中のタスクを選択します。
4. [テーブル統計] タブを選択します。
5. 再検証するテーブルを選択します (一度に最大 10 個のテーブルを選択できます)。タスクがすでに実行されていない場合は、テーブルを再検証できません。
6. [Revalidate (再検証)] を選択します。

JSON エディタを使用して検証ルールを変更する

AWS DMS コンソールの JSON エディタを使用してタスクに検証ルールを追加するには、次の手順を実行します。

1. [Database migration tasks] (データベース移行タスク) を選択します。

2. 移行タスクの一覧からタスクを選択します。
3. タスクが実行中の場合には、[Actions] (アクション) ドロップダウンメニューから[Stop] (停止) を選択します。
4. タスクが停止したら、タスクを変更するには、[Actions] (アクション) ドロップダウンメニューから[Modify] (変更) を選択します。
5. [Table mappings] (テーブルマッピング) セクションで、[JSON editor] (JSON エディター) を選択し、検証ルールをテーブルマッピングに追加します。

たとえば、次の検証ルールを追加して、ソースで置換関数を実行できます。この場合、検証ルールがヌルバイトを検出すると、それをスペースとして検証します。

```
{
  "rule-type": "validation",
  "rule-id": "1",
  "rule-name": "1",
  "rule-target": "column",
  "object-locator": {
    "schema-name": "Test-Schema",
    "table-name": "Test-Table",
    "column-name": "Test-Column"
  },
  "rule-action": "override-validation-function",
  "source-function": "REPLACE(${column-name}, chr(0), chr(32))",
  "target-function": "${column-name}"
}
```

Note

列がプライマリキーの一部である場合、override-validation-function は有効になりません。

検証のみのタスク

検証専用タスクを作成して、移行やデータレプリケーションを実行せずにデータをプレビューしたり検証したりできます。検証のみのタスクを作成するには、EnableValidation 設定と

ValidationOnly 設定を true に設定します。ValidationOnly を有効にすると、追加の要件が適用されます。詳細については、「[データ検証タスクの設定](#)」を参照してください。

フルロードのみの移行タイプで多くの障害がレポートされた場合、検証のみのタスクでは CDC の同等のタスクよりもはるかに速く完了します。ただし、ソースエンドポイントまたはターゲットエンドポイントへの変更は、フルロードモードの障害としてレポートされることが不利な点となる可能性があります。

CDC 検証のみのタスクは、平均レイテンシーに基づいて検証を遅らせ、障害を報告する前に複数回再試行します。データ比較の大部分が障害付きで完了する場合、CDC モードの検証のみタスクは非常に遅く、不利となる可能性があります。

検証のみのタスクは、特に CDC の場合、レプリケーションタスクと同じ方向に設定する必要があります。これは、CDC 検証のみのタスクが、ソースの変更ログに基づいて変更され、再検証が必要な行を検出するためです。ターゲットがソースとして指定されている場合、ターゲットは DMS がターゲットに送信した変更についてのみ認識するため、レプリケーションエラーが検出される保証はありません。

フルロード検証のみ

AWS DMS バージョン 3.4.6 以降では、全ロード検証のみのタスクは、ソーステーブルとターゲットテーブルのすべての行を 1 回のパスですばやく比較し、障害があればすぐに報告してからシャットダウンします。このモードでは障害が発生しても検証が中断されることはなく、速度が最適化されます。ただし、ソースまたはターゲットエンドポイントへの変更は失敗として報告されます。

Note

AWS DMS バージョン 3.4.6 以降では、この検証動作は、検証が有効になっている全ロード移行タスクにも適用されます。

CDC 検証のみ

CDC 検証のみのタスクでは、新たな開始時にソーステーブルとターゲットテーブル間の既存のすべての行を検証します。さらに、CDC 検証のみのタスクは継続的に実行され、継続的なレプリケーションの変更は再検証され、各パスで報告される失敗の数は制限され、不一致の行は失敗する前に再試行されます。誤検出を防ぐように最適化されています。

FailureMaxCount または TableFailureMaxCount のしきい値を超えると、テーブル (またはタスク全体) の検証が中断されます。これは、検証が有効になっている CDC またはフルロード + CDC

移行タスクにも適用されます。また、検証が有効になっている CDC タスクでは、ソースとターゲットの平均レイテンシーにより、変更された各行の再検証が遅延します。

ただし、CDC 検証のみのタスクではデータは移行されず、レイテンシーもありません。デフォルトでは、`ValidationQueryCdcDelaySeconds` は 180 に設定されます。レイテンシーが高い環境のアカウントではこの量を増やし、誤検出を防ぐこともできます。

検証のみのユースケース

移行またはレプリケーションタスクのデータ検証部分を別の検証のみのタスクに分割するユースケースには、次がありますが、これらに限定されません。

- 検証がいつ行われるかを正確に制御する — 検証クエリを使用すると、ソースエンドポイントとターゲットエンドポイントの両方に追加の負荷がかかります。そのため、最初に 1 つのタスクでデータを移行またはレプリケートして、次に別のタスクで結果を検証すると、有益な場合があります。
- レプリケーションインスタンスの負荷を軽減する — データ検証を分割して独自のインスタンスで実行すると、利点が得られる場合があります。
- 特定の時点で一致しない行の数を迅速に取得する — 例えば、ターゲットエンドポイントへのメンテナンスウィンドウの本番環境のカットオーバーの直前または最中に、フルロード検証のみのタスクを作成すると、質問への回答を得られます。
- CDC コンポーネントを使用した移行タスクで検証の失敗が予想される場合 — 例えば、Oracle の `varchar2` を PostgreSQL の `jsonb` に移行する場合、CDC 検証は、このような失敗した行の再試行を引き続き行い、毎回レポートされる障害の数を制限します。ただし、フルロード検証のみのタスクを作成すると、より迅速に回答を得ることができます。
- 検証に失敗したテーブルを読み取るデータ修復スクリプトまたはユーティリティを開発する — ([トラブルシューティング](#) も参照)。フルロード検証のみのタスクでは、データ修復スクリプトが対応できるように障害を迅速にレポートします。

JSON ファイル内の `ValidationSettings` タスク設定の例については、「[タスク設定例](#)」を参照してください。

トラブルシューティング

検証中、はターゲットエンドポイント に新しいテーブル AWS DMS を作成します `awsdms_control.awsdms_validation_failures_v1`。レコードが `ValidationSuspended` または `ValidationFailed` 状態になると、は診断情報を に AWS DMS 書き込みま

awsdms_control.awsvalidation_failures_v1。このテーブルをクエリすることで、検証エラーをトラブルシューティングすることができます。

ターゲット上でテーブルが作成されるデフォルトスキーマの変更については、「[制御テーブルタスク設定](#)」をご参照ください。

以下に、awsdms_control.awsvalidation_failures_v1 テーブルの説明を示します。

[列名]	データ型	説明
TASK_NAME	VARCHAR(128) NOT NULL	AWS DMS タスク識別子。
TABLE_OWNER	VARCHAR(128) NOT NULL	テーブルのスキーマ (所有者)。
TABLE_NAME	VARCHAR(128) NOT NULL	テーブル名。
FAILURE_TIME	DATETIME(3) NOT NULL	イベントが失敗した時刻。
KEY_TYPE	VARCHAR(128) NOT NULL	将来の使用のために予約済み (値は常に [Row](行))
KEY	TEXT NOT NULL	これは行レコードタイプのプライマリキーです。
FAILURE_TYPE	VARCHAR(128) NOT NULL	検証エラーの重大度。RECORD_DIFF、MISSING_SOURCE、MISSING_TARGET、または TABLE_WARNING のいずれかになります。
DETAILS	VARCHAR(8000) NOT NULL	所与のキーと一致しないすべてのソース/ターゲット列の値を含む JSON 形式の文字列です。

以下のサンプルクエリでは、MySQL ターゲットが awsdms_control.awsvalidation_failures_v1 テーブルに対してクエリを実行して、タスクのすべての失敗を表示します。スキーマ名とクエリ構文は、ターゲットのエンジンバージョンによって異なることに注意してください。タスク名は、タスクの外部リソース ID である必要

があります。タスクの外部リソース ID は、タスク ARN の最後の値です。たとえば、ARN 値が `arn:aws:dms:us-west-2:5599:task:VFPFKH4FJR3FTYKK2RYSI` のタスクの場合、タスクの外部リソース ID は `VFPFKH4FJR3FTYKK2RYSI` となります。

```
select * from awsdms_validation_failures_v1 where TASK_NAME = 'VFPFKH4FJR3FTYKK2RYSI'
```

TASK_NAME	VFPFKH4FJR3FTYKK2RYSI
TABLE_OWNER	DB2PERF
TABLE_NAME	PERFTEST
FAILURE_TIME	2020-06-11 21:58:44
KEY_TYPE	Row
KEY	{"key": ["3451491"]}
FAILURE_TYPE	RECORD_DIFF
DETAILS	[{"MYREAL": '+1.10106036e-01'}, {"MYREAL": '+1.10106044e-01'}],]

DETAILS フィールドを参照し、一致しない列を特定します。失敗したレコードのプライマリ キーを入手したら、ソース エンドポイントとターゲット エンドポイントをクエリし、レコードの不一致部分を確認できます。

awsdms_validation_failures_v2 コントロールテーブル

検証中、AWS DMS バージョン 3.6.1 以降では、DMS は PostgreSQL ターゲットエンドポイント に新しいテーブルを作成します `awsdms_validation_failures_v2`。このテーブルは、データ検証が有効になっているすべての DMS タスクの失敗で構成されます。 `awsdms_validation_failures_v2` テーブルを作成するときは、検証と再同期が有効になっているタスクではエラーが発生する可能性があるため、テーブルを削除または切り捨てないでください。 `awsdms_validation_failures_v2` テーブルには自動増分プライマリキー機能があります。このテーブルは、データの再同期機能をサポートする新しい列で構成されます。具体的には次の 2 つです。

RESYNC_RESULT

値: SUCCESS または FAILURE。

RESYNC_TIME

ミリ秒精度のタイムスタンプ。この失敗でデータの再同期が試行されない場合、デフォルト値は NULL です。

RESYNC_ACTION

値: UPSERT または DELETE。

RESYNC_ID

自動増分が有効になっているプライマリキー列。

awsdms_validation_failures_v2 テーブルでは、インデックスが TASK_NAME、TABLE_OWNER、TABLE_NAME、FAILURE_TYPE、および FAILURE_TIME 列に追加され、ターゲットデータベースで特定のテーブルに関する失敗の読み取りが効率的に行われます。以下は、awsdms_validation_failures_v2 テーブルを作成するための create ステートメントの例です。

```
CREATE TABLE public.awsdms_validation_failures_v2 (  
    "RESYNC_ID" int8 GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY( INCREMENT BY 1 MINVALUE 1  
    MAXVALUE 9223372036854775807 START 1 CACHE 1 NO CYCLE) NOT NULL,  
    "TASK_NAME" varchar(128) NOT NULL,  
    "TABLE_OWNER" varchar(128) NOT NULL,  
    "TABLE_NAME" varchar(128) NOT NULL,  
    "FAILURE_TIME" timestamp NOT NULL,  
    "KEY_TYPE" varchar(128) NOT NULL,  
    "KEY" varchar(7800) NOT NULL,  
    "FAILURE_TYPE" varchar(128) NOT NULL,  
    "DETAILS" varchar(7000) NOT NULL,  
    "RESYNC_RESULT" varchar(128) NULL,  
    "RESYNC_TIME" timestamp NULL,  
    "RESYNC_ACTION" varchar(128) NULL,  
    CONSTRAINT awsdms_validation_failures_v2_pkey PRIMARY KEY ("RESYNC_ID")  
);
```

Redshift 検証パフォーマンス

Amazon Redshift は、いくつかの点 (列指向ストレージ、MPP、データ圧縮、その他の要因など) でリレーショナルデータベースとは異なります。これらの違いにより、Redshift はリレーショナルデータベースとは異なるパフォーマンスプロファイルを持ちます。

フルロードレプリケーションフェーズでは、検証で範囲クエリを使用し、データサイズは PartitionSize 設定によって決まります。これらの範囲ベースのクエリは、ソーステーブルからすべてのレコードを選択します。

継続的なレプリケーションの場合、クエリは範囲ベースのフェッチと個別レコードのフェッチを切り替えます。クエリタイプは、次のような複数の要因に基づいて動的に決定されます。

- クエリボリューム
- ソーステーブルの DML クエリのタイプ
- タスクレイテンシー
- レコード総数
- 検証設定 (PartitionSize など)

検証クエリにより、Amazon Redshift クラスターに追加の負荷がかかる場合があります。上記の要因はユースケースによって異なるため、検証クエリのパフォーマンスを確認してクラスターとテーブルを相応に調整する必要があります。パフォーマンスの問題を軽減するためのオプションには、次のようなものがあります。

- PartitionSize および ThreadCount の設定を減らして、フルロード検証中のワークロードを軽減します。これにより、データ検証が遅くなることに注意してください。
- Redshift はプライマリキーを強制しませんが、AWS DMS はプライマリキーに依存して、データ検証のためにターゲット上のレコードを一意に識別します。可能であれば、ソートキーをミラーリングするようにプライマリキーを設定し、フルロード検証クエリの実行を迅速化します。

の拡張データ検証 AWS Database Migration Service

AWS Database Migration Service は、データベース移行のデータ検証パフォーマンスを強化し、処理時間を大幅に短縮して大規模なデータセットを検証できるようにします。この拡張データ検証は、フルロードとCDC 移行タスクによるフルロードの両方で、レプリケーションエンジンのバージョン 3.5.4 で利用可能になりました。この機能強化では現在、Oracle から PostgreSQL、SQL Server から PostgreSQL、Oracle から Oracle、SQL Server から SQL Server への移行パスがサポートされており、今後のリリースで追加の移行パスが予定されています。

前提条件

- Oracle: Oracle エンドポイントにアクセスするユーザーアカウントに SYS.DBMS_CRYPT0 に対する EXECUTE アクセス許可を付与します。

```
GRANT EXECUTE ON SYS.DBMS_CRYPT0 TO dms_endpoint_user;
```

- PostgreSQL データベースに pgcrypto 拡張機能をインストールします。

セルフマネージド PostgreSQL インスタンスの場合は、contrib モジュールライブラリをインストールして拡張機能を作成する必要があります。

- contrib モジュールライブラリをインストールします。例えば、Amazon Linux および PostgreSQL 15 を使用する Amazon EC2 インスタンスの場合:

```
sudo dnf install postgresql15-contrib
```

- pgcrypto エクステンションを作成します。

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
```

- Amazon RDS for PostgreSQL インスタンスの場合、AWS DMS エンドポイントの SSL モードを設定します。
 - デフォルトでは、Amazon RDS は SSL 接続を強制します。Amazon RDS for PostgreSQL インスタンスの AWS DMS エンドポイントを作成するときは、「SSL モード」オプション = 「必須」を使用します。
 - [SSL モード] オプション = [なし] を使用する場合は、RDS パラメータグループで `rds.force_ssl` パラメータを 0 に設定します。
- PostgreSQL 12 および 13 の場合は、BIT_XOR 集計を作成します。

```
CREATE OR REPLACE AGGREGATE BIT_XOR(IN v bit) (SFUNC = bitxor, STYPE = bit);
```

データ検証の制限の強化

この拡張データ検証機能には、次の制限があります。

- データベースエンドポイントの要件: この改善は、次の条件を満たすデータベースエンドポイントでのみ有効になります。
 - AWS Secrets Manager を使用して認証情報を保存します。
 - Microsoft SQL Server では、Kerberos 認証もサポートされています。
- データベースバージョンのサポート:
 - PostgreSQL 12 以上
 - Oracle 12.1 以降

- 2019 年以前の Microsoft SQL Server バージョンでは、NCHAR および NVARCHAR データ型での検証はサポートされていません。

制限事項

- データ検証では、テーブルにプライマリキーまたは一意のインデックスがなければなりません。
- プライマリキー列の型を CLOB、BLOB、BINARY、または BYTE に設定することはできません。
- 型が VARCHAR または CHAR であるプライマリキー列の場合、長さは 1024 未満にする必要があります。データ型の長さを指定する必要があります。無制限のデータ型をデータ検証のプライマリキーとして使用することはできません。
- NOVALIDATE 句を使用して作成された Oracle キーは、プライマリ キーまたは一意のインデックスと見なされません。
- プライマリキーがなく一意キーのみを持つ Oracle テーブルの場合、一意制約のある列にも NOT NULL 制約が必要です。
- NULL PK/UK 値の検証はサポートされていません。
- ターゲット PostgreSQL インスタンスのプライマリキー列の照合が「C」に設定されていない場合、プライマリキーと Oracle ではソート順が異なります。PostgreSQL と Oracle でソート順序が異なる場合、データ検証でレコードの検証に失敗します。
- データ検証では、ソースデータベースとターゲットデータベースに対して追加のクエリが生成されます。両方のデータベースに、この追加の負荷を処理するための十分なリソースがあることを確認する必要があります。これは特に Redshift ターゲットに当てはまります。詳細については、「[Redshift 検証パフォーマンス](#)」を参照してください。
- 複数のデータベースを 1 つに統合する場合、データ検証はサポートされません。
- ソースまたはターゲット Oracle エンドポイントの場合、は AWS DMS を使用します DBMS_CRYPT0。Oracle エンドポイントでデータ検証を使用する場合は、Oracle エンドポイントにアクセスするために使用されるユーザーアカウントに、dbms_crypto での実行権限を付与する必要があります。これを行うには、以下のステートメントを実行します。

```
grant execute on sys.dbms_crypto to dms_endpoint_user;
```

- 検証 AWS DMS 中にターゲットデータベースが の外部で変更された場合、不一致は正確に報告されない可能性があります。この結果は、アプリケーションの 1 つがターゲットテーブルにデータを書き込み、AWS DMS が同じテーブルで検証を実行している場合に発生する可能性があります。

- 検証中に 1 つ以上の行が継続的に変更されている場合、AWS DMS はそれらの行を検証できません。
- が 10,000 件を超える失敗したレコードまたは中断されたレコード AWS DMS を検出すると、検証が停止します。先に進む前に、データの根本的な問題を解決する必要があります。
- AWS DMS はビューのデータ検証をサポートしていません。
- AWS DMS は、文字置換タスク設定を使用する場合のデータ検証をサポートしていません。
- AWS DMS は Oracle LONG タイプの検証をサポートしていません。
- AWS DMS は、異種移行中の Oracle Spatial タイプの検証をサポートしていません。
- データ検証では、テーブルマッピングにデータマスキング変換が存在するテーブルの列は無視されます。
- PK/UK 列のデータマスキング変換ルールがある場合、データ検証はテーブル全体をスキップします。検証状態では、このようなテーブルに対してプライマリキーなしと表示されます。
- データ検証は Amazon Aurora PostgreSQL Limitless では機能しません。Limitless Database でテーブルを検証しようとする、これらのテーブルで「プライマリキーなし」が検証状態に表示されます。

S3 ターゲット検証を使用する際の制限については、「[ターゲットの S3 の検証を使用する場合の制限](#)」を参照してください。

Amazon S3 ターゲットのデータ検証

AWS DMS は、Amazon S3 ターゲットでレプリケートされたデータの検証をサポートしています。AWS DMS はレプリケートされたデータをフラットファイルとして Amazon S3 に保存するため、[Amazon Athena](#) CREATE TABLE AS SELECT (CTAS) クエリを使用してデータを検証します。

Amazon S3 に保存されているデータに対するクエリは、多大なコンピューティングが必要となるため、したがって、は変更データキャプチャ (CDC) 中に Amazon S3 データの検証を 1 日 1 回、UTC 午前 0 時 (00:00) に AWS DMS 実行します。が AWS DMS 実行する各日次検証は、間隔検証と呼ばれます。間隔の検証中に、は過去 24 時間ターゲット Amazon S3 バケットに移行されたすべての変更レコード AWS DMS を検証します。間隔検証の制限の詳細については、「[ターゲットの S3 の検証を使用する場合の制限](#)」を参照してください。

Amazon S3 のターゲット検証では Amazon Athena を使用するため、追加料金が適用されます。詳細については、[Amazon Athena 料金](#) を参照してください。

Note

S3 ターゲットの検証には、AWS DMS バージョン 3.5.0 以降が必要です。

トピック

- [S3 ターゲット検証の前提条件](#)
- [ターゲットの S3 の検証を使用するためのアクセス許可](#)
- [ターゲットの S3 の検証を使用する場合の制限](#)
- [S3 ターゲット検証での検証のみのタスクの使用](#)

S3 ターゲット検証の前提条件

S3 ターゲット検証を使用する前に、次の設定とアクセス許可を確認します。

- エンドポイントの [S3Settings](#) の DataFormat 値を parquet に設定します。詳細については、「[S3 の parquet 設定](#)」を参照してください。
- 移行タスクの作成に使用するユーザーアカウントに割り当てられたロールに、適切なアクセス許可のセットが付与されていることを確認します。次の「[アクセス許可](#)」を参照してください。

継続的なレプリケーション (CDC) を使用するタスクの場合は、次の設定を確認します。

- 補足ログを有効にすると、CDC データに完全な記録を残せます。補足ロギングを有効にする方法については、このガイドの「[トラブルシューティングと診断サポート](#)」セクションの「[Oracle ソース エンドポイントにサプリメンタル ログを自動的に追加する](#)」を参照してください。
- ターゲットエンドポイントの TimestampColumnName パラメータを設定します。タイムスタンプ列名には制限はありません。詳細については、[\[S3Settings\]](#) (S3設定)をご参照ください。
- ターゲットでの日付ベースのフォルダ分割を設定します。詳細については、「[日付ベースのフォルダパーティション分割を使用する](#)」を参照してください。

ターゲットの S3 の検証を使用するためのアクセス許可

ターゲットの S3 の検証を使用するためのアクセス許可を設定するには、移行タスクの作成に使用するユーザーアカウントに割り当てられたロールに、次のとおりのアクセス許可のセットが付与されていることを確認します。サンプル値は実際の値に置き換えます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:CreateWorkGroup"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue>DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetTables",
        "glue:CreateTable",
        "glue>DeleteTable",
        "glue:GetTable"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```


ターゲットの S3 の検証を使用する場合の制限

ターゲットの S3 の検証を使用する場合に適用される追加の制限は、次のとおりです。すべての検証に適用される制限については、「[制限事項](#)」を参照してください。

- DatePartitionSequence 値には Day コンポーネントが必要です。ターゲットの S3 の検証は、YYYYMM 形式をサポートしていません。
- CDC 中に間隔検証を実行すると、awsdms_validation_failures_v1 テーブルに誤った検証エラーが表示されることがあります。これらのエラーは、間隔の検証中に到着した変更を翌日のパーティションフォルダ AWS DMS に移行するために発生します。このような変更は通常、当日のパーティションフォルダに書き込まれます。このような誤ったエラーは、動的ソースデータベースから Amazon S3 などの静的ターゲットへのレプリケーションの検証の制限です。このような誤ったエラーを調べるには、検証期間の終わり (UTC 00:00) 付近のレコードを確認します。エラーは通常、この時間帯に表示されます。

誤ったエラーの数を最小限に抑えるには、タスクの CDCLatencySource が低く設定されていることを確認します。レイテンシーのモニタリングの詳細については、「[レプリケーションタスクのメトリクス](#)」を参照してください。

- failed または stopped の状態のタスクは前日の変更を検証しません。予期しない障害による検証エラーを最小限に抑えるには、テーブルマッピング、ソースエンドポイント、ターゲットエンドポイントに同じ検証のみのタスクを個別に作成します。データ検証の詳細については、「[S3 ターゲット検証での検証のみのタスクの使用](#)」を参照してください。
- テーブル統計の [検証ステータス] 列には、最新の間隔検証の状態が反映されます。そのため、不一致のあるテーブルが翌日の間隔検証後に検証済みとして表示される可能性があります。ターゲットの Amazon S3 バケット内の s3_validation_failures folder フォルダを調べて、1 日以上前に発生した不一致がないかを確認します。
- S3 Validation は、Amazon Athena のバケットテーブル機能を使用します。これにより、S3 検証はターゲットのテーブルデータのバケットコピーを作成できます。つまり、テーブルデータのコピーは、DMS 検証の内部パーティショニングに一致するサブセットに分割されます。Athena バケットテーブルには、100,000 バケットの制限があります。この制限を超える S3 検証が検証を試みるテーブルは、検証に失敗します。S3 Validation が作成を試みるバケットの数は、次と等しくなります。

`(#records in the table) / (validation partition size setting)`

この制限を回避するには、S3 Validation によって作成されたバケット数が 100,000 未満になるように、検証パーティションサイズ設定を大きくします。バケット化の詳細については、「Amazon Athena ユーザーガイド」の「[パーティショニングとバケット化を使用する](#)」を参照してください。

- テーブル名にはアンダースコア以外の特殊文字を含めることはできません。

S3 Validation は、テーブル名の特殊文字 (アンダースコア以外) をサポートしていない Amazon Athena を使用します。詳細については、「Amazon Athena ユーザーガイド」の「[CREATE TABLE](#)」を参照してください。

- AWS Lake Formation が管理する Amazon S3 ターゲットで AWS DMS データ検証機能を使用すると、検証プロセスは失敗します。これにより、データ整合性の問題が生じる可能性があります。

S3 ターゲット検証での検証のみのタスクの使用

検証のみのタスクでは、移行は実行せず、移行されるデータの検証を実行します。

検証のみのタスクは、移行タスクが停止しても実行され続け、AWS DMS が 00:00 UTC 間隔の検証ウィンドウを見逃さないようにします。

Amazon S3 ターゲットエンドポイントで検証のみのタスクを使用する場合、次の制限があります。

- 検証のみの設定が有効になっているフルロードタスクの Amazon S3 検証はサポートされています。ただし、その他のエンドポイントのフルロードタスクや検証のみのタスクとは動作が異なります。S3 をターゲットとして使用する場合、このようなタイプのタスクは S3 ターゲットのフルロードデータのみを検証し、CDC 移行の一環として移行されたデータは検証されません。この機能は、フルロードのみのタスクが作成したデータを検証する場合にのみ使用します。アクティブな CDC タスクが実行されているターゲットでこのモードを使用してデータを検証しても、効果的な検証は行われません。
- 検証のみのタスクは、最後の間隔検証期間 (UTC 00:00) 以降の変更のみを検証します。検証のみのタスクでは、前日のフルロードデータや CDC データは検証されません。

AWS DMS データの再同期

AWS Database Migration Service (AWS DMS) データ再同期は、ソースデータベースとターゲットデータベース間のデータ検証によって特定されたデータの不整合を自動的に修正します。この機能は

既存の DMS 移行タスクの一部として機能し、タスク設定、接続設定、テーブルマッピング、変換に基づいて適切な更新が行われます。

データ再同期機能は、ターゲットデータベースのコントロールテーブルから検証失敗を読み取り、適切な修正オペレーションを実行することで動作します。不一致が検出されると、現在のデータは失敗レコードに保存されているプライマリキーを使用してソースから取得され、設定された変換を維持しながらターゲットに適用されます。詳細については、「[the section called “awsdms_validation_failures_v2 コントロールテーブル”](#)」を参照してください。

動作は、移行のタイプによって異なります。フルロードのみのタスクの場合、データの再同期は、最初のロードと検証が完了した後に 1 回実行されます。変更データキャプチャ (CDC) を使用するタスクの場合、データの再同期は設定されたスケジュールに従って動作し、修正が適用されている間は、レプリケーションと検証が一時的に停止します。

CDC 再同期オペレーション中:

- レプリケーションと検証は一時的に停止します。
- データ再同期は、既存の検証失敗を処理します。
- 通常のレプリケーションと検証を再開します。
- このプロセスは、設定したスケジュールに基づき繰り返されます。

データ再同期は、それぞれの修正のオペレーションステータスを自動的に追跡し、テーブル統計を通じて詳細なメトリクスを提供します。

前提条件:

データ再同期機能には、次の前提条件が必要です。

- AWS DMS エンジンバージョン 3.6.1 以降が必要です。
- レプリケーションが継続的に行われるタスクのスケジュールとタイミングの期間を設定する必要があります。フルロードのみのタスクでは、これらの設定は必要ありません。

制限事項

この機能には次のような制限があります。

- データ再同期は、ソースデータベースとして Oracle と SQL Server のみをサポートします。
- データ再同期は、PostgreSQL および Amazon Aurora PostgreSQL 互換エンジンをターゲットデータベースとしてサポートします。

- ソースデータベースとターゲットデータベースのすべてのテーブルにプライマリキーが必要です。検証では、プライマリキーまたは一意のキーのないテーブルはサポートされません。有効なプライマリキーまたは一意のキーがないテーブルは検証を停止され、検証の失敗は報告されません。
- フルロードのみのタスクを実行する場合は、データ検証を有効にする必要があります。
- データ再同期ではデータをレプリケートしないため、検証のみのタスクでは有効にできません。検証のみを指定することで、親レプリケーションタスクで再同期を有効にできますtaskID。データ検証の詳細については、「[検証のみのタスク](#)」を参照してください。
- タスク設定で検証のみのタスクに ControlSchema パラメータ設定が設定されている場合、データ再同期で正しい検証の失敗を見つけるには、レプリケーションタスクにも同じパラメータ設定が必要です。
- CDC タスクのスケジュールとタイミングの期間の設定を行う必要があります。
- 再同期ウィンドウ中のデータ再同期は DMS のレプリケーションレイテンシーに影響を与える可能性があります。

データ再同期 AWS DMS 中の の検証のトラブルシューティングの詳細については、[AWS DMS データ検証](#)の「[トラブルシューティング](#)」セクションを参照してください。

スケジュールとタイミング

CDC を使用するタスクの場合、データ再同期が動作するタイミングと期間を設定する必要があります。これにより、通常のレプリケーションオペレーションに対する影響を防ぐことができます。以下を指定します。

- 再同期オペレーションをいつ実行するのかを定義する cron 形式のスケジュール。
- 再同期オペレーションがピーク使用期間に確実に及ばないようにするための最大期間。

再同期オペレーションはオフピーク時、またはソースデータベースの変更が最小限またはまったくない期間にスケジュールすることをお勧めします。

Note

スケジュールされた時間にデータ再同期と通常のレプリケーションを同時には実行できないため、ターゲットの適用ストリームが空になるまで待機する時間が含まれます。

ユースケース

データ再同期機能を使用すると、ユーザーはソースシステムとターゲットシステムでのデータの不整合を調整できます。不一致のレコードを識別し、それらを同期して、分散環境全体でデータ整合性を維持します。次のユースケースは、データ再同期機能でデータ整合性の課題を解決する一般的なシナリオを示しています。

シナリオ 1: フルロードタスク - 同じ DMS タスクを使用して再同期を実行する

既存の DMS フルロード移行タスクでは、以下を実行できます。

- 検証を有効にする: `Validation with data migration = true`
- 再同期を有効にする: `Data resync = true`

シナリオ 2: フルロードと CDC、CDC のみのタスク - 同じ DMS タスクを使用して再同期を実行する

既存の DMS CDC 移行タスクでは、以下を実行できます。

- 検証を有効にする: `Validation with data migration = true`
- 再同期を有効にする: `Data resync = true`
- 再同期スケジュールを指定する: `"ResyncSchedule": "0 0,2,4,6 * * *"`
- 再同期時間を指定する: `MaxResyncTime": 60`

シナリオ 3: 検証のみのタスクと組み合わせて、レプリケーションと再同期のためのフルロードおよび CDC、または CDC のみのタスク

再同期を使用するときに別の DMS タスクで検証のみのオペレーションを実行するには、以下を行います。

- DMS CDC タスクのみの検証を作成します。

Note

データ再同期中に、このタスクの ID を書き留めて指定する必要があります。

- プライマリ CDC タスクで、検証を無効にする: `Data validation = false`
- 再同期を有効にする: `Data resync = true`
- 再同期スケジュールを指定する: `"ResyncSchedule": "0 0,2,4,6 * * *"`
- 再同期時間を指定する: `MaxResyncTime": 60`

- 検証のみの DMS CDC タスクの ID を指定します。検証のみのタスク ID は ARN の最後に追加されます。ARN の例: `arn:aws:dms:us-west-2:123456789012:task:6DG4CLGJ5JSJR67CFD7UDXFY7KV6CYGRICL6KWI` および 検証のみのタスク ID の例: `6DG4CLGJ5JSJR67CFD7UDXFY7KV6CYGRICL6KWI`

ベストプラクティス

のデータ再同期機能を活用して AWS Database Migration Service、レプリケーションタスクの耐久性を向上させ、一貫性を実現できます。データ再同期機能を使用するためのベストプラクティスは、次のとおりです。

- データ再同期の一環として、不一致があるレコードは、ソースから取得し、ターゲットデータベースに適用して修正されます。再同期ウィンドウ中にソースデータベースが更新された場合、再同期では最新のレコード値を読み取りターゲットに適用します。これにより、CDC 適用イベントが失敗し、ターゲットデータベースで一時的な不整合が生じる可能性があります。これを回避するには、営業時間外またはソースデータベースの変更がゼロまたは最小限となる時間帯や期間に、再同期ウィンドウをスケジュールする必要があります。
- ソースデータベースのアクティビティが最小限かつ、許容可能なターゲットレイテンシーのしきい値内で、再同期ウィンドウを設定します。再同期の間隔が短い場合、未処理の検証の不一致が蓄積される可能性があります。ウィンドウが大きい場合、検証の失敗が多数発生した際にレプリケーションレイテンシーが増加する可能性があります。検証の失敗と再同期率をモニタリングして、ソースの非アクティブ期間中に最適な再同期ウィンドウを決定します。再同期ウィンドウを設定する例を次に示します。
- 複数の短いウィンドウ設定:

```
"ResyncSchedule": "0 0,2,4,6 * * *",  
"MaxResyncTime": 60
```

- 1 日 1 回のウィンドウ設定:

```
"ResyncSchedule": "0 0 * * *",  
"MaxResyncTime": 360
```

- 再同期ウィンドウ中に DMS のレプリケーションレイテンシーをモニタリングし、それに応じてスケジュールを調整することで急激な増加を軽減します。

- 再同期の結果を確認するには、テーブル統計を使用するか、ターゲットデータベースで `awsdms_validation_failures_v2` テーブルをクエリします。詳細については、「[Amazon CloudWatch を使用した メトリクスのモニタリング](#)」をご参照ください。
- タスクが継続的なレプリケーションフェーズにある場合は、再同期ウィンドウ中に個々のテーブルの再ロードを開始しないでください。
- CDC レプリケーションタスクのベストプラクティス:
 - データベース内のすべてのテーブルでロードプロセスを完了します。
 - 不一致は、進行中の検証プロセスで識別されます。
 - スケジュールされた再同期ウィンドウに従って、レプリケーションタスクは短時間停止します。
 - データ再同期は、検証プロセスで明らかになった問題を修正します。
 - レプリケーションプロセスはスケジュールに従って再開され、繰り返されます。

データ再同期の設定と例

データ再同期設定の設定:

DMS でレプリケーションタスクの再同期を設定できます。以下は、タスクでのデータ再同期の設定例です。

```
"ResyncSettings": {
  "EnableResync": true,
  "ResyncSchedule": "0 0,2,4,6 * * *", // Run at 12AM, 2AM, 4AM, and 6AM daily
  "MaxResyncTime": 60,                  // Run for maximum of 60 minutes, or 1
  hour
  "ValidationTaskId": "TASK-ID-IF-NEEDED" //Optional, used only if validation is
  performed as a separate Validation only task
}
```

一般的な再同期スケジューリングパターンの例:

- `0 0 * * *`: 1 日 1 回、午前 0 時に実行します。
- `0 0,12 * * *`: 1 日 2 回、午前 0 時と正午に実行します。
- `0 0,2,4,6, * * *`: 午前 0 時から午前 6 時の間、2 時間ごとに実行します。
- `0 1 * * 1`: 毎週月曜日の午前 1 時に実行します。

Note

0~6 の数字を毎日指定する必要があります。詳細については、「[クローン式のルール](#)」を参照してください。

再同期オペレーションのモニタリング:

テーブル統計を使用して再同期のオペレーションをモニタリングできます。以下に出力例を示します。

```
{
  "TableStatistics": {
    ...
    "ValidationFailedRecords": 1000,
    ...
    "ResyncRowsAttempted": 1000,
    "ResyncRowsSucceeded": 995,
    "ResyncRowsFailed": 5,
    "ResyncProgress": 99.5, // ratio of ResyncRowsSucceeded/
    ValidationFailedRecords
    "ResyncState": "Last resync at: 2024-03-14T06:00:00Z"
  }
}
```

でデータ再同期機能を設定するには AWS DMS、さまざまな再同期パラメータとそれぞれの設定を確認できます。詳細については、「[the section called “データ再同期設定”](#)」を参照してください。データ再同期のログ記録設定の詳細については、「[the section called “ロギングタスク設定”](#)」を参照してください。

検証とトラブルシューティング

検証:

データ評価を有効にすると、は次の構造でターゲットデータベースに検証失敗テーブル AWS DMS を作成します。

```
CREATE TABLE awsdms_validation_failures_v2 (
  "RESYNC_ID" bigint NOT NULL,
```

```
"TASK_NAME" varchar(128) NOT NULL,  
"TABLE_OWNER" varchar(128) NOT NULL,  
"TABLE_NAME" varchar(128) NOT NULL,  
"FAILURE_TIME" timestamp NOT NULL,  
"KEY_TYPE" varchar(128) NOT NULL,  
"KEY" varchar(7800) NOT NULL,  
"FAILURE_TYPE" varchar(128) NOT NULL,  
"DETAILS" varchar(7000) NOT NULL,  
"RESYNC_RESULT" varchar(128) NULL,  
"RESYNC_TIME" timestamp NULL,  
"RESYNC_ACTION" varchar(128) NULL  
);
```

このテーブルにクエリを記述して、見つかったデータの不一致とその解決方法を把握することができます。

検証を有効にすると、はターゲットデータベースに検証失敗テーブル AWS DMS を作成します。問題が発生した場合は、awsdms_control.awsdms_validation_failures_v2 テーブルにクエリを実行して、見つかったデータの不一致とその解決方法を把握できます。詳細については、「[AWS DMS データ検証](#)」の「[トラブルシューティング](#)」セクションを参照してください。

一般的なワークフロー:

データ再同期の検証における標準ワークフローは次のとおりです。

フルロードのみのタスク:

1. データベース内のすべてのテーブルでロードプロセスを完了します。
2. 不一致は、進行中の検証プロセスで識別されます。
3. データ再同期は、検証プロセスで明らかになった問題を修正します。
4. 検証プロセスで修正を検証します。
5. 移行タスクが正常に完了します。

CDC タスク:

1. データベース内のすべてのテーブルでロードプロセスを完了します。
2. 不一致は、進行中の検証プロセスで識別されます。
3. スケジュールされた再同期ウィンドウに従って、レプリケーションタスクは短時間停止します。

4. データ再同期は、検証プロセスで明らかになった問題を修正します。
5. レプリケーションプロセスはスケジュールに従って再開され、繰り返されます。

再同期オペレーション中のレプリケーションタスクの停止、テーブルの再ロードと再検証など、タスクに変更が加えられると、タスクの動作と結果に影響を与える可能性があります。既知の動作変更の一部は、次のとおりです。

再同期オペレーションの進行中にレプリケーションタスクを停止した場合:

- 再同期オペレーションは自動的に再開されません。あらためて再起動する必要があります。
- その後の再同期オペレーションは、設定されたスケジュールに従って行われます。
- 不完全な修正は、次のスケジュールされた再同期ウィンドウで試行されます。

データベースにテーブルを再ロードする場合:

- 再同期オペレーションは、再ロード中のテーブルをスキップします。
- 再ロードされたテーブルに対する以前の検証の失敗は無視されます。
- 新しい検証は、再ロードアクションが完了した後に開始されます。

データベースのテーブルを再検証する場合:

- 再同期オペレーションのすべての統計がリセットされます。
- 再検証されたテーブルに対する以前の検証の失敗は無視されます。

Note

タスクを DMS バージョン 3.6.1 以降にアップグレードまたは移動する場合、awsdms_control.awsdms_validation_failures_v1 テーブルの失敗は再同期されません。awsdms_validation_failures_v2 テーブルの失敗のみ再同期されます。awsdms_control.awsdms_validation_failures_v2 テーブルで失敗を再同期するには、タスクを再ロードするか、タスク内の 1 つ以上のテーブルを再ロードするか、1 つ以上のテーブルを再検証する必要があります。詳細については、以下のリンクを参照してください。

- タスクを再ロードするには、[API リファレンス「StartReplicationTask」](#)を参照してください。

- タスクで 1 つ以上のテーブルを再ロードするには、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「[reload-tables](#)」を参照してください。
- 1 つ以上のテーブルを再検証するには、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「[reload-tables](#)」セクションの `validate-only` オプションを参照してください。

cron 式のルール

のレプリケーションタスク中にデータ再同期オペレーションを設定するには AWS DMS、cron 式ルールを使用できます。このルールにより、再同期ウィンドウをカスタマイズし、ビジネスニーズに合わせてスケジュールできます。分、時、日、月、曜日など、さまざまなパラメータを使用できます。各パラメータの cron 式ルールは次のとおりです。

分:

- 分の範囲は 0～59 です。
- (-)、or/and を使用して範囲を指定できます。最大 10 個の項目をカンマ (,) で区切ることができます。
- 例:
 - 2-5 は 2,3,5,5 に等しくなります。
 - 1-2,3-4,5,7-10 は有効な範囲です。
 - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 は有効な範囲です。
 - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 は有効な範囲ではありません。再同期オペレーションは、10 番目の範囲項目の後にスキップされます。
- (*) を使用できます。例: * は 0-59 に等しくなります。
- (/) は、(-) または (*) と組み合わせた形でのみ使用できます。

例:

- 2-7/2 は 2,4,6 に等しくなります。
- */15 は 0,15,30,45 に等しくなります。

時間:

「分」と同じですが、有効な範囲は 0 から 23 です。

日:

- 「分」と同じですが、有効な範囲は 1 から 31 です。
- L の使用は再同期設定でサポートされています。これは、月の最終日として解釈されます。別の構文と組み合わせて使用しないでください。

月:

「分」と同じですが、有効な範囲は 1 から 12 です。

曜日:

- 「分」と同じですが、有効な範囲は 0 から 6 です。
- 曜日に文字列値を追加することはできません。

AWS Database Migration Service でのリソースへのタグ付け

AWS Database Migration Service (AWS DMS) でタグを使用してリソースにメタデータを追加できます。また、これらのタグを AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーで使用して、AWS DMS リソースへのアクセスを管理したり、AWS DMS リソースに適用できるアクションを制御したりできます。最後に、これらのタグを使用して、類似のリソースの費用をグループ化することで、コストを追跡できます。

以下のすべての AWS DMS リソースにタグを付けることができます：

- 証明書
- データプロバイダー
- データの移行
- エンドポイント
- イベントサブスクリプション
- インスタンスプロファイル
- 移行プロジェクト
- レプリケーション インスタンス
- レプリケーションサブネットグループ
- レプリケーションタスク

AWS DMS タグは、AWS DMS リソースを定義してそのリソースに関連付ける名前と値のペアです。その名前はキーと呼ばれます。キーの値の指定は省略可能です。タグを使用して、AWS DMS リソースに任意の情報を割り当てることができます。たとえば、タグキーを使用してカテゴリを定義し、タグ値をそのカテゴリのアイテムにすることができます。たとえば、「project」というタグキーと「Salix」というタグ値を定義して、AWS DMS リソースが Salix プロジェクトに割り当てられていることを示すことができます。また、タグキーとして environment=test や environment=production などを使用して、AWS DMS リソースがテスト用なのか本稼働用なのかを示すこともできます。AWS DMS リソースに関連付けられているメタデータの追跡が簡単になるように、一貫したタグキー集合を使用することをお勧めします。

タグを使用して、自分のコスト構造を反映するように AWS 請求書を整理します。そのためには、サインアップして、タグキー値が含まれた AWS アカウント の請求書を取得する必要があります。次

に、結合したリソースのコストを見るには、同じタグキー値のリソースに従って請求書情報を整理します。例えば、複数のリソースに特定のアプリケーション名のタグを付け、請求情報を整理することで、複数のサービスを利用しているアプリケーションの合計コストを確認することができます。詳細については、AWS Billingユーザーガイドの「[コスト配分タグの使用](#)」をご参照ください。

各 AWS DMS リソースにはタグセットがあり、AWS DMS リソースに割り当てられているすべてのタグが含まれています。タグセットには、最大 10 個のタグを格納でき、空にすることもできます。AWS DMS リソースに追加したタグのキーがそのリソースの既存のタグのキーと同じ場合、既存の値は新しい値によって上書きされます。

AWS は、タグに意味を適用せず、タグは文字列として厳密に解釈されます。AWSリソース作成時に使用する設定によっては、DMS によって AWS DMS リソースにタグが設定されることがあります。

AWS DMS タグの特徴を以下に挙げます。

- タグキーは、必須のタグ名です。文字列値は、1～128 文字の Unicode 文字です。「aws:」または「dms:」をプレフィックスとして使用することはできません。文字列には、一連の Unicode 文字、数字、空白、「_」、「.」、「/」、「=」、「+」、「-」(Java 正規表現: `"^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/+\\-]*)$"`) を含めることができます。
- タグ値は、タグの省略可能な文字列値です。文字列値は、1 ~ 256 文字の Unicode 文字です。「aws:」または「dms:」をプレフィックスとして使用することはできません。文字列には、一連の Unicode 文字、数字、空白、「_」、「.」、「/」、「=」、「+」、「-」(Java 正規表現: `"^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/+\\-]*)$"`) を含めることができます。

値はタグセット内で一意である必要はなく、null を指定できます。例えば、project/Trinity と cost-center/Trinity のタグセット内に 1 つのキーと値のペアを使用できます。

AWS CLI または AWS DMS API を使用して、AWS DMS リソースにタグの追加、一覧表示、または削除ができます。AWS CLI または AWS DMS API を使用するときは、操作する AWS DMS リソースの Amazon リソースネーム (ARN) を指定する必要があります。ARN の作成の詳細については、「[の Amazon リソースネーム \(ARN\) の構築 AWS DMS](#)」をご参照ください。

タグはリソース承認用にキャッシュに格納されます。そのため、AWS DMS リソースに対するタグの追加や更新には数分かかることがあります。

API

AWS DMS API を使用して AWS DMS リソースのタグを追加、一覧表示、または削除できます。

- AWS DMS リソースにタグを追加するには、[AddTagsToResource](#) オペレーションを使用します。
- AWS DMS リソースに割り当てられているタグを一覧表示するには、[ListTagsForResource](#) オペレーションを使用します。
- AWS DMS リソースからタグを削除するには、[RemoveTagsFromResource](#) オペレーションを使用します。

必要な ARN を作成する方法の詳細については、「[の Amazon リソースネーム \(ARN\) の構築 AWS DMS](#)」をご参照ください。

AWS DMS API を使用して XML を操作する場合、タグでは以下のスキーマを使用します：

```
<Tagging>
  <TagSet>
    <Tag>
      <Key>Project</Key>
      <Value>Trinity</Value>
    </Tag>
    <Tag>
      <Key>User</Key>
      <Value>Jones</Value>
    </Tag>
  </TagSet>
</Tagging>
```

以下の表に示しているのは、使用可能な XML タグとその特性のリストです。キーと値では大文字と小文字が区別されます。例えば、project=Trinity と PROJECT=Trinity は 2 つの別個のタグです。

タグ付け要素	説明
タグセット	タグセットは、Amazon RDS リソースに割り当てられるすべてのタグのコンテナです。リソースごとに割り当て可能なのは 1 つのタグセットのみです。AWS DMS API によってのみタグセットを操作できます。

タグ付け要素	説明
Tag	タグはユーザー定義のキーと値のペアです。1 ~ 10 個のタグをタグセットに含めることができます。
キー	キーはタグの必須の名前です。文字列値は、1 ~ 128 文字の Unicode 文字です。「dms:」または「aws:」をプレフィックスとして使用することはできません。文字列には、一連の Unicode 文字、数字、空白、「_」、「.」、「/」、「=」、「+」、「-」(Java 正規表現: "<code>^[\\p{L}\\p{Z}\\p{N}_.:/=+\\-]*</code>")を含めることができます。 キーはタグセットに対して一意である必要があります。例えば、タグセットでキーが同じで値が異なるキーと値のペアは使用できません。例えば、project/Trinity や project/Xanadu は使用できません。
値	値はタグの省略可能な値です。文字列値は、1 ~ 256 文字の Unicode 文字です。「dms:」または「aws:」をプレフィックスとして使用することはできません。文字列には、一連の Unicode 文字、数字、空白、「_」、「.」、「/」、「=」、「+」、「-」(Java 正規表現: "<code>^[\\p{L}\\p{Z}\\p{N}_.:/=+\\-]*</code>")を含めることができます。 値はタグセット内で一意である必要はなく、null を指定できます。例えば、project/Trinity と cost-center/Trinity のタグセット内に 1 つのキーと値のペアを使用できます。

のセキュリティ AWS Database Migration Service

のクラウドセキュリティが最優先事項 AWS です。お客様は AWS、セキュリティを最も重視する組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャを活用できます。

セキュリティは、AWS お客様とお客様の間の責任共有です。[責任共有モデル](#)では、これをクラウドのセキュリティおよびクラウド内のセキュリティとして説明しています。

- クラウドのセキュリティ – クラウドで AWS AWS サービスを実行するインフラストラクチャを保護する AWS 責任があります。AWS また、では、安全に使用できるサービスも提供しています。[「AWS」コンプライアンスプログラム](#)の一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテストおよび検証しています。が適用されるコンプライアンスプログラムの詳細については AWS DMS、[AWS「コンプライアンスプログラムによる対象範囲内のサービス」](#)を参照してください。
- クラウドのセキュリティ – お客様の責任は、使用する AWS サービスによって決まります。また、お客様は、お客様のデータの機密性、組織の要件、および適用可能な法律および規制などの他の要因についても責任を担います。

このドキュメントは、を使用する際の責任共有モデルの適用方法を理解するのに役立ちます AWS DMS。以下のトピックでは、セキュリティとコンプライアンスの目的を達成する AWS DMS ようにを設定する方法を示します。また、AWS DMS リソースのモニタリングや保護に役立つ他の AWS サービスの使用方法についても説明します。

AWS DMS リソースとデータベース (DBs) へのアクセスを管理できます。アクセスの管理に使用する方法は、以下を実行する必要があるレプリケーションタスクによって異なります AWS DMS。

- AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを使用して、AWS DMS リソースの管理を誰に許可するかを決定するアクセス許可を割り当てます。IAM ユーザーとしてサインインする場合は、適切なアクセス許可 AWS DMS が必要です。たとえば、IAM を使用して、DB インスタンスのおよびクラスターの作成、記述、変更、削除と、リソースのタグ付け、セキュリティグループの変更をどのユーザーに許可するかを決定できます。IAM とそのでの使用の詳細については AWS DMS、「」を参照してください [の ID とアクセスの管理 AWS Database Migration Service](#)。
- AWS DMS は、Transport Layer Security (TLS) とのエンドポイント接続に Secure Sockets Layer (SSL) を使用します。での SSL/TLS の使用の詳細については AWS DMS、「」を参照してください [での SSL の使用 AWS Database Migration Service](#)。

- AWS DMS は AWS Key Management Service (AWS KMS) 暗号化キーを使用して、レプリケーションインスタンスで使用されるストレージとそのエンドポイント接続情報を暗号化します。AWS DMS また、 は AWS KMS 暗号化キーを使用して、Amazon S3 および Amazon Redshift ターゲットエンドポイントの保管中のターゲットデータを保護します。詳細については、「[暗号化キーの設定と AWS KMS アクセス許可の指定](#)」を参照してください。
- AWS DMS は、可能な限り最大のネットワークアクセスコントロールを実現するために、常に Amazon VPC サービスに基づいて Virtual Private Cloud (VPC) にレプリケーションインスタンスを作成します。DB インスタンスとインスタンス クラスターには、レプリケーション インスタンスと同じ VPC を使用するか、このレベルのアクセス コントロールに一致させるために追加の VPC を使用します。使用するそれぞれの Amazon VPC は、すべてのポートですべてのトラフィックについて VPC からの送信 (egress) がルールで許可されているセキュリティグループに関連付ける必要があります。このアプローチでは、ソースおよびターゲットデータベースエンドポイントで適切な受信が有効になっている限り、レプリケーション インスタンスからそれらのエンドポイントへの通信が許可されます。

で利用できるネットワーク設定の詳細については AWS DMS、「」を参照してください[レプリケーション インスタンスのためのネットワークのセットアップ](#)。VPC での DB インスタンスまたはインスタンス クラスターの作成については、[AWS ドキュメント](#)で Amazon データベースのセキュリティとクラスター管理のドキュメントをご参照ください。AWS DMS でサポートされるネットワーク設定の詳細については、「[レプリケーション インスタンスのためのネットワークのセットアップ](#)」をご参照ください。

- データベース移行ログを表示する場合、使用している IAM ロールの適切な Amazon CloudWatch Logs アクセス許可が必要になります。AWS DMSのログ作成の詳細については、「[Amazon CloudWatch を使用したレプリケーション モニタリングタスク](#)」をご参照ください。

トピック

- [でのデータ保護 AWS Database Migration Service](#)
- [の ID とアクセスの管理 AWS Database Migration Service](#)
- [のコンプライアンス検証 AWS Database Migration Service](#)
- [の耐障害性 AWS Database Migration Service](#)
- [のインフラストラクチャセキュリティ AWS Database Migration Service](#)
- [リソース名とタグを使用したファイングレインアクセスコントロール](#)
- [AWS DMS 同種移行の暗号化](#)
- [暗号化キーの設定と AWS KMS アクセス許可の指定](#)

- [のネットワークセキュリティ AWS Database Migration Service](#)
- [での SSL の使用 AWS Database Migration Service](#)
- [データベースのパスワードの変更](#)
- [での Kerberos 認証の使用 AWS Database Migration Service](#)

でのデータ保護 AWS Database Migration Service

データ暗号化

サポートされている AWS DMS ターゲットエンドポイントのデータリソースの暗号化を有効にできます。は、AWS DMS AWS DMS とそのすべてのソースエンドポイントとターゲットエンドポイントとの間の接続 AWS DMS も暗号化します。さらに、この暗号化を有効にするために AWS DMS とそのサポートされているターゲットエンドポイントが使用するキーを管理できます。

トピック

- [保管中の暗号化](#)
- [転送中の暗号化](#)
- [キー管理](#)

保管中の暗号化

AWS DMS は、サポートされている AWS DMS ターゲットエンドポイントにコピーされる前にレプリケートされたデータを Amazon S3 にプッシュするために使用するサーバー側の暗号化モードを指定できるようにすることで、保管時の暗号化をサポートします。この暗号化モードは、エンドポイントの追加の接続属性 `encryptionMode` を設定することで指定できます。`encryptionMode` この設定で KMS キー暗号化モードが指定されている場合は、次のターゲットエンドポイントの AWS DMS ターゲットデータを暗号化するためにカスタム AWS KMS キーを作成することもできます。

- Amazon Redshift - `encryptionMode` の設定詳細については、「[のターゲットとして Amazon Redshift を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)」をご参照ください。カスタム AWS KMS 暗号化キーの作成の詳細については、「」を参照してください[AWS KMS キーを作成して Amazon Redshift ターゲットデータを暗号化する](#)。
- Amazon S3 - `encryptionMode` の設定詳細については、「[のターゲットとして Amazon S3 を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)」をご参照ください。カスタム AWS KMS 暗号化

キーの作成の詳細については、「」を参照してください[Amazon S3 ターゲットオブジェクトを暗号化するための AWS KMS キーの作成](#)。

転送中の暗号化

AWS DMS は、レプリケートするデータがソースエンドポイントからターゲットエンドポイントに安全に移動するようにすることで、転送中の暗号化をサポートします。この措置には、レプリケーションパイプラインを経由してデータが移動するときに、レプリケーションタスクが中間ストレージ用に使用するレプリケーション インスタンスの S3 バケットの暗号化も含まれます。ソースエンドポイントとターゲットエンドポイントへのタスク接続を暗号化するには、Secure Socket Layer (SSL) または Transport Layer Security (TLS) AWS DMS を使用します。は、両方のエンドポイントへの接続を暗号化することで、ソースエンドポイントからレプリケーションタスク、およびタスクからターゲットエンドポイントの両方に移動する際に、データの安全性 AWS DMS を確保します。での SSL/TLS の使用の詳細については AWS DMS、「」を参照してください。[での SSL の使用 AWS Database Migration Service](#)

AWS DMS は、中間レプリケーションストレージと接続情報の両方を暗号化するためのデフォルトキーとカスタムキーの両方をサポートします。これらのキーは、AWS KMSを使用して管理します。詳細については、「[暗号化キーの設定と AWS KMS アクセス許可の指定](#)」を参照してください。

キー管理

AWS DMS は、特定のターゲットエンドポイントのレプリケーションストレージ、接続情報、ターゲットデータストレージを暗号化するためのデフォルトキーまたはカスタムキーをサポートします。これらのキーは、を使用して管理します AWS KMS。詳細については、「[暗号化キーの設定と AWS KMS アクセス許可の指定](#)」を参照してください。

ネットワーク間のトラフィックのプライバシー

接続には、オンプレミスで実行されているか、クラウド内の AWS サービスの一部として実行されているかにかかわらず、同じ AWS リージョン内の AWS DMS とソースエンドポイントとターゲットエンドポイント間の保護が提供されます。(少なくとも 1 つのエンドポイント、ソースまたはターゲットは、クラウド内の AWS サービスの一部として実行する必要があります)。この保護は、VPC がすべて同じ AWS リージョンにある場合、これらのコンポーネントが同じ仮想プライベートクラウド (VPC) を共有しているか VPCs、別々の VPCs に存在するかにかかわらず適用されます。でサポートされているネットワーク設定の詳細については AWS DMS、「」を参照してください[レプリケーション インスタンスのためのネットワークのセットアップ](#)。これらのネットワーク設定を

使用する場合のセキュリティに関する考慮事項については、「[「のネットワークセキュリティ AWS Database Migration Service」](#)」をご参照ください。

DMS Fleet Advisor でのデータ保護

DMS Fleet Advisor は、データベースのメタデータを収集して分析し、移行ターゲットの適切なサイズを決定します。DMS Fleet Advisor はテーブル内のデータにアクセスしたり、データを転送したりすることはありません。また、DMS Fleet Advisor はデータベース機能の使用状況は追跡せず、使用統計にもアクセスしません。

DMS Fleet Advisor がデータベースを利用するために使用するデータベースユーザーを作成する際に、データベースへのアクセスを制御します。このようなユーザーに必要なアクセス許可を付与します。DMS Fleet Advisor を使用するには、データベースユーザーに読み取り権限を付与します。DMS Fleet Advisor はデータベースを変更しないため、書き込み権限は必要ありません。詳細については、「[AWS DMS Fleet Advisor のデータベースユーザーの作成](#)」を参照してください。

データベースでデータ暗号化を使用できます。は、DMS Fleet Advisor 内およびそのデータコレクター内の接続 AWS DMS も暗号化します。

DMS データコレクターは、データ保護アプリケーションプログラミングインターフェイス (DPAPI) を使用して、お客様の環境とデータベースの認証情報を暗号化、保護、保存します。DMS Fleet Advisor は、このような暗号化されたデータを、DMS データコレクターが動作するサーバー上のファイルに保存します。DMS Fleet Advisor は、このようなサーバーからデータを転送することはありません。DPAPI の詳細については、「[方法: データ保護の使用](#)」を参照してください。

DMS データコレクターをインストールすると、このアプリケーションがメトリクスを収集するために実行するすべてのクエリを確認できます。DMS データコレクターをオフラインモードで実行して、収集したデータをサーバー上で確認できます。収集したデータを Amazon S3 バケットで確認することもできます。詳細については、「[DMS データコレクターの仕組み](#)」を参照してください。

でのサービス改善のためのデータの使用をオプトアウトする AWS Database Migration Service

AWS Organizations オプトアウトポリシー AWS DMS を使用して、データの開発と改善に使用されるデータをオプトアウトできます。AWS DMS が現在そのようなデータを収集していない場合でも、オプトアウトすることができます。詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「[AI サービスのオプトアウトポリシー](#)」を参照してください。

現在、AWS Database Migration Service (AWS DMS) はユーザーに代わって処理するデータを収集しません。DMS および他の AWS サービスの機能を開発および改善するために、DMS は将来その

ようなデータを収集することがあります。DMS がデータを収集するように設定される場合、このドキュメントページは更新されます。ただし、いつでもオプトアウトすることができます。

 Note

オプトアウトポリシーを使用するには、AWS アカウントが AWS Organizations によって一元管理されている必要があります。AWS アカウントの組織を作成していない場合は、[AWS「Organizations ユーザーガイド」の「Organizations を使用した組織の管理AWS」](#)を参照してください。

オプトアウトには次のような効果があります。

- AWS DMS は、オプトアウト前にサービス改善の目的で収集および保存したデータ (存在する場合) を削除します。
- オプトアウトすると、はサービス改善の目的でこのデータを収集または保存 AWS DMS しなくなります。

でのクロスリージョン推論 AWS Database Migration Service

特定の AWS Database Migration Service 機能では、クロスリージョン AI 推論を使用して、推論リクエストを処理する最適な を地域 AWS リージョン 内で自動的に選択します。このアプローチは、利用可能なコンピューティングリソースとモデルの可用性を最大化し、高品質のカスタマーエクスペリエンスを提供するように設計されています。クロスリージョン推論を使用すると、以下が可能になります。

- 最新の AI 機能へのアクセス
- 高需要期間中のスループットと耐障害性の向上

クロスリージョン AI 推論リクエストは、プライマリ と同じ地域の一部 AWS リージョン である 内に保持されます AWS リージョン。たとえば、AWS リージョン 米国のプライマリから行われたリクエストは、米国の AWS リージョン 内に保持されます。データはプライマリにのみ保存されます AWS リージョン。すべてのデータは Amazon の安全なネットワーク経由で暗号化されて送信されます。

 Note

Amazon CloudWatch ログと AWS CloudTrail ログは、AI 推論が発生する AWS リージョンを指定しません。

DMS Schema Conversion でのクロスリージョン推論

DMS Schema Conversion で生成 AI 機能を使用すると、匿名化されたコードフラグメントと関連するスキーマメタデータが、AI 処理のために同じ地域 AWS リージョン 内の他の に送信される場合があります。本稼働データはプライマリ AWS リージョン に残り、アクセスまたは送信されることはありません。

 Important

DMS Schema Conversion で生成 AI 機能を使用すると、クロスリージョン推論は常に有効になります。スキーマ変換処理をプライマリに常駐させるには AWS リージョン、無効な生成 AI 機能でスキーマ変換を使用します。

DMS Schema Conversion の生成 AI 機能は、現在、限られた数のリージョンで利用できます。次の表 AWS リージョン は、プライマリに応じてリクエストがルーティングされる先の表です AWS リージョン。

プライマリ AWS リージョン	推論 AWS リージョン
アジアパシフィック (東京) (ap-northeast-1)	アジアパシフィック (東京) (ap-northeast-1)
	アジアパシフィック (大阪) (ap-northeast-3)
アジアパシフィック (大阪) (ap-northeast-3)	アジアパシフィック (東京) (ap-northeast-1)
	アジアパシフィック (大阪) (ap-northeast-3)
アジアパシフィック (シドニー) (ap-southeast-2)	アジアパシフィック (シドニー) (ap-southeast-2)
	アジアパシフィック (メルボルン) (ap-southeast-4)
カナダ (中部) (ca-central-1)	カナダ (中部) (ca-central-1)

プライマリ AWS リージョン	推論 AWS リージョン
	米国東部 (バージニア北部) (us-east-1) 米国東部 (オハイオ) (us-east-2) 米国西部 (オレゴン) (us-west-2)
ヨーロッパ (フランクフルト) (eu-central-1)	ヨーロッパ (フランクフルト) (eu-central-1) 欧州 (ストックホルム) (eu-north-1) 欧州 (ミラノ) (eu-south-1) 欧州 (スペイン) (eu-south-2) 欧州 (アイルランド) (eu-west-1) 欧州 (パリ) (eu-west-3)
欧州 (ストックホルム) (eu-north-1)	ヨーロッパ (フランクフルト) (eu-central-1) 欧州 (ストックホルム) (eu-north-1) 欧州 (ミラノ) (eu-south-1) 欧州 (スペイン) (eu-south-2) 欧州 (アイルランド) (eu-west-1) 欧州 (パリ) (eu-west-3)
欧州 (アイルランド) (eu-west-1)	ヨーロッパ (フランクフルト) (eu-central-1) 欧州 (ストックホルム) (eu-north-1) 欧州 (ミラノ) (eu-south-1) 欧州 (スペイン) (eu-south-2) 欧州 (アイルランド) (eu-west-1) 欧州 (パリ) (eu-west-3)

プライマリ AWS リージョン	推論 AWS リージョン
ヨーロッパ (ロンドン) (eu-west-2)	ヨーロッパ (フランクフルト) (eu-central-1) 欧州 (ストックホルム) (eu-north-1) 欧州 (ミラノ) (eu-south-1) 欧州 (スペイン) (eu-south-2) 欧州 (アイルランド) (eu-west-1) ヨーロッパ (ロンドン) (eu-west-2) 欧州 (パリ) (eu-west-3)
欧州 (パリ) (eu-west-3)	ヨーロッパ (フランクフルト) (eu-central-1) 欧州 (ストックホルム) (eu-north-1) 欧州 (ミラノ) (eu-south-1) 欧州 (スペイン) (eu-south-2) 欧州 (アイルランド) (eu-west-1) 欧州 (パリ) (eu-west-3)
米国東部 (バージニア北部) (us-east-1)	米国東部 (バージニア北部) (us-east-1) 米国東部 (オハイオ) (us-east-2) 米国西部 (オレゴン) (us-west-2)
米国東部 (オハイオ) (us-east-2)	米国東部 (バージニア北部) (us-east-1) 米国東部 (オハイオ) (us-east-2) 米国西部 (オレゴン) (us-west-2)

プライマリ AWS リージョン	推論 AWS リージョン
米国西部 (オレゴン) (us-west-2)	米国東部 (バージニア北部) (us-east-1) 米国東部 (オハイオ) (us-east-2) 米国西部 (オレゴン) (us-west-2)

の ID とアクセスの管理 AWS Database Migration Service

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御 AWS のサービス するのに役立つです。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に AWS DMS リソースの使用を許可する (アクセス許可を付与する) かを制御します。IAM は、追加料金なしで利用できる AWS のサービス です。

トピック

- [オーディエンス](#)
- [アイデンティティを使用した認証](#)
- [ポリシーを使用したアクセスの管理](#)
- [が IAM と AWS Database Migration Service 連携する方法](#)
- [AWS Database Migration Service アイデンティティベースのポリシーの例](#)
- [のリソースベースのポリシーの例 AWS KMS](#)
- [シークレットを使用した AWS Database Migration Service エンドポイントへのアクセス](#)
- [のサービスにリンクされたロールの使用 AWS DMS](#)
- [AWS Database Migration Service ID とアクセスのトラブルシューティング](#)
- [を使用するために必要な IAM アクセス許可 AWS DMS](#)
- [で使用する IAM ロールの作成 AWS DMS](#)
- [サービス間の混乱した代理の防止](#)
- [AWS の 管理ポリシー AWS Database Migration Service](#)

オーディエンス

AWS Identity and Access Management (IAM) の使用方法は、ロールによって異なります。

- サービスユーザー - 機能にアクセスできない場合は、管理者にアクセス許可をリクエストします (「[AWS Database Migration Service ID とアクセスのトラブルシューティング](#)」を参照)。
- サービス管理者 - ユーザーアクセスを決定し、アクセス許可リクエストを送信します (「[が IAM と AWS Database Migration Service 連携する方法](#)」を参照)
- IAM 管理者 - アクセスを管理するためのポリシーを作成します (「[AWS Database Migration Service アイデンティティベースのポリシーの例](#)」を参照)

アイデンティティを使用した認証

認証とは、ID 認証情報 AWS を使用して にサインインする方法です。、IAM ユーザー AWS アカウ
ントのルートユーザー、または IAM ロールを引き受けることで認証される必要があります。

(AWS IAM アイデンティティセンター IAM Identity Center)、シングルサインオン認証、Google/
Facebook 認証情報などの ID ソースからの認証情報を使用して、フェデレーティッド ID としてサイ
ンインできます。サインインの詳細については、「AWS サインイン ユーザーガイド」の「[AWS ア
カウントにサインインする方法](#)」を参照してください。

プログラムによるアクセスの場合、 は SDK と CLI AWS を提供してリクエストを暗号化して署名し
ます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[API リクエストに対するAWS 署名バージョン
4](#)」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー

を作成するときは AWS アカウント、まず、すべての AWS のサービス および リソースへの完全な
アクセス権を持つ AWS アカウント root ユーザーと呼ばれる 1 つのサインインアイデンティティか
ら始めます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めします。ルート
ユーザー認証情報を必要とするタスクについては、「IAM ユーザーガイド」の「[ルートユーザー認
証情報が必要なタスク](#)」を参照してください。

IAM ユーザーとグループ

[IAM ユーザー](#)は、特定の個人やアプリケーションに対する特定のアクセス許可を持つアイデンティ
ティです。長期認証情報を持つ IAM ユーザーの代わりに一時的な認証情報を使用することをお勧め
します。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ID プロバイダーとのフェデレーションを使用し
てにアクセスする必要がある AWS](#)」を参照してください。

[IAM グループ](#)は、IAM ユーザーの集合を指定し、大量のユーザーに対するアクセス許可の管理を容
易にします。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ユーザーに関するユースケース](#)」
を参照してください。

IAM ロール

[IAM ロール](#)は、特定のアクセス許可を持つアイデンティであり、一時的な認証情報を提供します。
ユーザーから [IAM ロール \(コンソール\)](#) に切り替えるか、または [API オペレーション](#)を呼び出すこ
とで、[ロール](#)を引き受けることができます。AWS CLI AWS 詳細については、「IAM ユーザーガイ
ド」の「[ロールを引き受けるための各種方法](#)」を参照してください。

IAM ロールは、フェデレーションユーザーアクセス、一時的な IAM ユーザーのアクセス許可、クロスアカウントアクセス、クロスサービスアクセス、および Amazon EC2 で実行するアプリケーションに役立ちます。詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM でのクロスアカウントリソースアクセス](#) を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理

でアクセスを制御する AWS には、ポリシーを作成し、ID AWS またはリソースにアタッチします。ポリシーは、ID またはリソースに関連付けられたときにアクセス許可を定義します。は、プリンシパルがリクエストを行うときにこれらのポリシー AWS を評価します。ほとんどのポリシーは JSON ドキュメント AWS として に保存されます。JSON ポリシードキュメントの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[JSON ポリシー概要](#)」を参照してください。

管理者は、ポリシーを使用して、どのプリンシパルがどのリソースに対して、どのような条件でアクションを実行できるかを定義することで、誰が何にアクセスできるかを指定します。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は IAM ポリシーを作成してロールに追加し、このロールをユーザーが引き受けられるようにします。IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクセス許可を定義します。

アイデンティティベースのポリシー

アイデンティティベースのポリシーは、アイデンティティ (ユーザー、グループ、またはロール) にアタッチできる JSON アクセス許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、アイデンティティがどのリソースに対してどのような条件下でどのようなアクションを実行できるかを制御します。アイデンティティベースポリシーの作成方法については、IAM ユーザーガイドの [カスタマー管理ポリシーでカスタム IAM アクセス許可を定義する](#) を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、インラインポリシー (単一の ID に直接埋め込む) または管理ポリシー (複数の ID にアタッチされたスタンドアロンポリシー) にすることができます。管理ポリシーとインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「[管理ポリシーとインラインポリシーのいずれかを選択する](#)」を参照してください。

リソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。例としては、IAM ロール信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーなどがあります。リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定のリソースへのアクセスを制御できます。リソースベースのポリシーでは、[プリンシパルを指定する](#) 必要があります。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリシーでは、IAM の AWS マネージドポリシーを使用できません。

アクセスコントロールリスト (ACL)

アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロール) がリソースにアクセスするためのアクセス許可を持つかを制御します。ACL はリソースベースのポリシーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Amazon S3、および Amazon VPC は AWS WAF、ACLs。ACL の詳細については、Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイドの [アクセスコントロールリスト \(ACL\) の概要](#) を参照してください。

その他のポリシータイプ

AWS は、より一般的なポリシータイプによって付与されるアクセス許可の最大数を設定できる追加のポリシータイプをサポートしています。

- アクセス許可の境界 – アイデンティティベースのポリシーで IAM エンティティに付与することのできるアクセス許可の数の上限を設定します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM エンティティのアクセス許可境界](#)」を参照してください。
- サービスコントロールポリシー (SCP) - AWS Organizations内の組織または組織単位の最大のアクセス許可を指定します。詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「[サービスコントロールポリシー](#)」を参照してください。
- リソースコントロールポリシー (RCP) – は、アカウント内のリソースで利用できる最大数のアクセス許可を定義します。詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「[リソースコントロールポリシー \(RCP\)](#)」を参照してください。
- セッションポリシー – ロールまたはフェデレーションユーザーの一時セッションを作成する際にパラメータとして渡される高度なポリシーです。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[セッションポリシー](#)」を参照してください。

複数のポリシータイプ

1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成されるアクセス許可を理解するのがさらに難しくなります。が複数のポリシータイプが関与する場合にリクエストを許可するかどうか AWS を決定する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「[ポリシー評価ロジック](#)」を参照してください。

が IAM と AWS Database Migration Service 連携する方法

IAM を使用して へのアクセスを管理する前に AWS DMS、使用できる IAM 機能を理解しておく必要があります AWS DMS。AWS DMS およびその他の AWS のサービスが IAM と連携する方法の概要を把握するには、「IAM ユーザーガイド」の「IAM [AWS と連携する のサービス](#)」を参照してください。

トピック

- [AWS DMS ID ベースのポリシー](#)
- [AWS DMS リソースベースのポリシー](#)
- [AWS DMS タグに基づく認可](#)
- [の IAM ロール AWS DMS](#)
- [DMS Fleet Advisor のアイデンティティとアクセス管理](#)

AWS DMS ID ベースのポリシー

IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否されたアクションとリソースを指定でき、さらにアクションが許可または拒否された条件を指定できます。AWS DMS は、特定のアクション、リソース、および条件キーをサポートします。JSON ポリシーで使用するすべての要素については「IAM ユーザーガイド」の「[IAM JSON ポリシーエレメントのリファレンス](#)」を参照してください。

アクション

管理者は JSON AWS ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

JSON ポリシーの Action 要素にはポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアクションが記述されます。このアクションは関連付けられたオペレーションを実行するためのアクセス許可を付与するポリシーで使用されます。

のポリシーアクションは、アクションの前にプレフィックス AWS DMS を使用します dms:。たとえば、API オペレーションを使用して AWS DMS CreateReplicationTask レプリケーションタスクを作成するアクセス許可を付与するには、ポリシーに dms:CreateReplicationTask アクションを含めます。ポリシーステートメントには、Action または NotAction element を含める必要があります。は、このサービスで実行できるタスクを記述する独自のアクションのセット AWS DMS を定義します。

単一のステートメントに複数のアクションを指定するには、次のようにコンマで区切ります。

```
"Action": [  
    "dms:action1",  
    "dms:action2"
```

ワイルドカード *を使用して複数のアクションを指定することができます。例えば、Describe という単語で始まるすべてのアクションを指定するには、次のアクションを含めます。

```
"Action": "dms:Describe*"
```

AWS DMS アクションのリストを確認するには、IAM ユーザーガイドの「[で定義されるアクション AWS Database Migration Service](#)」を参照してください。

リソース

管理者は JSON AWS ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Resource JSON ポリシー要素はアクションが適用されるオブジェクトを指定します。ベストプラクティスとして、[Amazon リソースネーム \(ARN\)](#) を使用してリソースを指定します。リソースレベルのアクセス許可をサポートしないアクションの場合は、ステートメントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。

```
"Resource": "*" 
```

AWS DMS は、次のリソースで動作します。

- 証明書
- エンドポイント
- イベントサブスクリプション
- レプリケーション インスタンス
- レプリケーションサブネット (セキュリティ) グループ
- レプリケーションタスク

が AWS DMS 必要とするリソースは、呼び出すアクションによって異なります。関連付けられているリソースや、リソース ARN で指定されたリソースに対して、これらのアクションを許可するポリシーが必要です。

たとえば、AWS DMS エンドポイントリソースには次の ARN があります。

```
arn:${Partition}:dms:${Region}:${Account}:endpoint/${InstanceId}
```

ARN の形式の詳細については、[「Amazon リソースネーム \(ARNs\) と AWS サービス名前空間」](#)を参照してください。

たとえば、ステートメントで us-east-2 リージョンの 1A2B3C4D5E6F7G8H9I0J1K2L3M エンドポイントインスタンスを指定するには、次の ARN を使用します。

```
"Resource": "arn:aws:dms:us-east-2:987654321098:endpoint/1A2B3C4D5E6F7G8H9I0J1K2L3M"
```

特定のアカウントに属するすべてのエンドポイントを指定するには、ワイルドカード (*) を使用します。

```
"Resource": "arn:aws:dms:us-east-2:987654321098:endpoint/*"
```

リソースを作成するためのアクションなど、一部の AWS DMS アクションは、特定のリソースで実行できません。このような場合はワイルドカード *を使用する必要があります。

```
"Resource": "*"
```

一部の AWS DMS API アクションには、複数のリソースが含まれます。たとえば、StartReplicationTask はレプリケーション タスクを開始し、ソースとターゲットの 2 つのデータベース エンドポイント リソースに接続するため、ユーザーには、ソース エンドポイントを読み取るアクセス許可とターゲット エンドポイントに書き込むアクセス許可が必要です。複数リソースを単一ステートメントで指定するには、ARN をカンマで区切ります。

```
"Resource": [  
    "resource1",  
    "resource2" ]
```

ポリシーを使用して AWS DMS リソースへのアクセスを制御する方法の詳細については、「」を参照してください[リソース名を使用したアクセスの制御](#)。AWS DMS リソースタイプとその ARN

のリストを表示するには、IAM ユーザーガイドの[AWS Database Migration Serviceで定義されるリソース](#)を参照してください。どのアクションで各リソースの ARN を指定できるかについては、[AWS Database Migration Serviceで定義されるアクション](#)を参照してください。

条件キー

管理者は JSON AWS ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Condition 要素は、定義された基準に基づいてステートメントが実行される時期を指定します。イコールや未満などの[条件演算子](#)を使用して条件式を作成して、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。すべての AWS グローバル条件キーを確認するには、「IAM ユーザーガイド」の[AWS 「グローバル条件コンテキストキー」](#)を参照してください。

AWS DMS は独自の条件キーのセットを定義し、一部のグローバル条件キーの使用もサポートしています。すべての AWS グローバル条件キーを確認するには、IAM ユーザーガイドの[AWS 「グローバル条件コンテキストキー」](#)を参照してください。

AWS DMS は、条件キーで使える一連の標準タグを定義し、独自のカスタムタグを定義することもできます。詳細については、「[タグを使用したアクセスへのコントロール](#)」を参照してください。

AWS DMS 条件キーのリストを確認するには、IAM ユーザーガイドの「[の条件キー AWS Database Migration Service](#)」を参照してください。条件キーを使用できるアクションとリソースについては、「[AWS Database Migration Serviceで定義されるアクション](#)」と「[AWS Database Migration Serviceで定義されるリソース](#)」を参照してください。

例

AWS DMS アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「」を参照してください[AWS Database Migration Service アイデンティティベースのポリシーの例](#)。

AWS DMS リソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーは、指定されたプリンシパルが特定の AWS DMS リソースに対して実行できるアクションと条件を指定する JSON ポリシードキュメントです。は、サポートされているターゲットエンドポイントに移行されたデータを暗号化するために作成する AWS KMS 暗号化キー

のリソースベースのアクセス許可ポリシー AWS DMS をサポートします。サポートされているターゲットエンドポイントには Amazon Redshift や Amazon S3 があります。リソースベースのポリシーを使用することで、これらの暗号化キーを使用するためのアクセス許可を、各ターゲットエンドポイントの他のアカウントに付与できます。

クロスアカウントアクセスを有効にするには、アカウント全体、または別のアカウントの IAM エンティティを [リソースベースのポリシーのプリンシパル](#) として指定します。リソースベースのポリシーにクロスアカウントのプリンシパルを追加しても、信頼関係は半分しか確立されない点に注意してください。プリンシパルとリソースが異なる AWS アカウントにある場合は、プリンシパルエンティティにリソースへのアクセス許可も付与する必要があります。アクセス許可は、アイデンティティベースのポリシーをエンティティにアタッチすることで付与します。ただし、リソースベースのポリシーで、同じアカウントのプリンシパルへのアクセス権が付与されている場合は、ID ベースのポリシーをさらに付与する必要はありません。詳細については、『IAM ユーザーガイド』の「[IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点](#)」を参照してください。

この AWS DMS サービスは、AWS KMS 暗号化キーにアタッチされているキーポリシーと呼ばれるリソースベースのポリシーの 1 つのタイプのみをサポートします。このポリシーでは、サポートされているターゲットエンドポイントで移行されたデータを暗号化できるプリンシパルエンティティ（アカウント、ユーザー、ロール、フェデレーティッドユーザー）を定義します。

サポートされているターゲットエンドポイント用に作成する暗号化キーにリソースベースのポリシーをアタッチする方法については、「[AWS KMS キーを作成して Amazon Redshift ターゲットデータを暗号化する](#)」および「[Amazon S3 ターゲットオブジェクトを暗号化するための AWS KMS キーの作成](#)」をご参照ください。

例

AWS DMS リソースベースのポリシーの例については、「」を参照してください [のリソースベースのポリシーの例 AWS KMS](#)。

AWS DMS タグに基づく認可

AWS DMS リソースにタグをアタッチするか、へのリクエストでタグを渡すことができます AWS DMS。タグに基づいてアクセスを制御するには、`dms:ResourceTag/key-name`、`aws:RequestTag/key-name` または 条件 `aws:TagKeys` キーを使用してポリシーの条件 [要素](#) にタグ情報を指定します。は、条件キーで使用できる一連の標準タグ AWS DMS を定義し、独自のカスタムタグを定義することもできます。詳細については、「[タグを使用したアクセスへのコントロール](#)」を参照してください。

タグに基づいてリソースへのアクセスを制限するアイデンティティベースのポリシーの例については、「[タグに基づく AWS DMS リソースへのアクセス](#)」をご参照ください。

の IAM ロール AWS DMS

[IAM ロール](#)は、特定のアクセス許可を持つ AWS アカウント内のエンティティです。

での一時的な認証情報の使用 AWS DMS

一時的な認証情報を使用して、フェデレーションでサインインする、IAM ロールを引き受ける、またはクロスアカウントロールを引き受けることができます。一時的なセキュリティ認証情報を取得するには、[AssumeRole](#) や [GetFederationToken](#) などの AWS STS API オペレーションを呼び出します。

AWS DMS では、一時的な認証情報の使用がサポートされています。

サービスリンクロール

[サービスにリンクされたロール](#)を使用すると、AWS サービスは他の サービスのリソースにアクセスして、ユーザーに代わってアクションを実行できます。サービスリンクロールは IAM アカウント内に表示され、サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスリンクロールの許可を表示できますが、編集することはできません。

AWS DMS サービスにリンクされたロールの作成または管理の詳細については、「」を参照してください[サービスにリンクされたロールの使用](#)。

サービス役割

この機能により、ユーザーに代わってサービスが[サービスロール](#)を引き受けることが許可されます。この役割により、サービスがお客様に代わって他のサービスのリソースにアクセスし、アクションを完了することが許可されます。サービスロールはIAM アカウントに表示され、アカウントによって所有されます。つまり、IAM 管理者はこの役割の権限を変更できます。ただし、それにより、サービスの機能が損なわれる場合があります。

AWS DMS は、特定のソースエンドポイントまたはターゲットエンドポイントを使用するために作成する必要がある 2 種類のサービスロールをサポートしています。

- 次のソースエンドポイントとターゲットエンドポイント (またはそのリソース) への AWS DMS アクセスを許可するアクセス許可を持つロール。
- ターゲットとしての Amazon DynamoDB — 詳細については、「[のターゲットとして DynamoDB を使用するための前提条件 AWS Database Migration Service](#)」をご参照ください。

- OpenSearch ターゲットとしての - 詳細については、「」を参照してください[Amazon OpenSearch Service を のターゲットとして使用するための前提条件 AWS Database Migration Service](#)。
- ターゲットとしての Amazon Kinesis — 詳細については、「[のターゲットとして Kinesis データストリームを使用するための前提条件 AWS Database Migration Service](#)」をご参照ください。
- Amazon Redshift がターゲット - 指定のロールを作成する必要があるのは、データを暗号化するカスタム KMS 暗号化キーを作成する場合か、中間タスクストレージを保持するカスタム S3 バケットを指定する場合のみです。詳細については、「[AWS KMS キーを作成して Amazon Redshift ターゲットデータを暗号化する](#)」または「[Amazon S3 バケットのセットアップ](#)」をご参照ください。
- ソースまたはターゲットとしての Amazon S3 - 詳細については、[のソースとして Amazon S3 を使用する場合の前提条件 AWS DMS](#)または[ターゲットとして Amazon S3 を使用するための前提条件](#) をご参照ください。

たとえば、S3 ソースエンドポイントからデータを読み取る場合や、S3 ターゲットエンドポイントにデータをプッシュする場合は、これらのエンドポイントオペレーションごとに S3 にアクセスするための前提条件としてサービスロールを作成する必要があります。

- DMS AWS コンソール、AWS CLI DMS API AWS を使用するために必要なアクセス許可を持つロール – 作成する必要がある 2 つの IAM ロールは `dms-vpc-role` と `dms-cloudwatch-logs-role`。Amazon Redshift をターゲットデータベースとして使用する場合は、IAM ロールを作成して `dms-access-for-endpoint` AWS アカウントに追加する必要があります。詳細については、「[で使用する IAM ロールの作成 AWS DMS](#)」を参照してください。

での IAM ロールの選択 AWS DMS

データベース移行に DMS AWS コンソール、AWS CLI または AWS DMS API を使用する場合は、AWS DMS の機能を使用する前に、AWS アカウントに特定の IAM ロールを追加する必要があります。これらのロールのうち 2 つは `dms-vpc-role` と `dms-cloudwatch-logs-role` です。Amazon Redshift をターゲットデータベースとして使用する場合は、`dms-access-for-endpoint` AWS アカウントに IAM ロールも追加する必要があります。詳細については、「[で使用する IAM ロールの作成 AWS DMS](#)」を参照してください。

DMS Fleet Advisor のアイデンティティとアクセス管理

IAM のアイデンティティベースのポリシーを使用すると、許可または拒否されるアクションとリソース、さらにアクションが許可または拒否される条件を指定できます。DMS Fleet Advisor は、特定のアクション、リソース、条件キーをサポートします。JSON ポリシーで使用するすべての要素に

については「IAM ユーザーガイド」の「[IAM JSON ポリシーエレメントのリファレンス](#)」を参照してください。

DMS Fleet Advisor は、IAM ロールを使用して Amazon Simple Storage Service にアクセスします。[IAM ロール](#)は、特定のアクセス許可を持つ AWS アカウント内のエンティティです。詳細については、「[IAM リソースを作成する](#)」を参照してください。

AWS Database Migration Service アイデンティティベースのポリシーの例

デフォルトでは、IAM ユーザーおよびロールには、AWS DMS リソースを作成または変更するアクセス許可はありません。また、AWS マネジメントコンソール、AWS CLI、または AWS API を使用してタスクを実行することはできません。IAM 管理者は、ユーザーとロールに必要な、指定されたリソースで特定の API オペレーションを実行する権限をユーザーとロールに付与する IAM ポリシーを作成する必要があります。続いて、管理者はそれらの権限が必要な IAM ユーザーまたはグループにそのポリシーをアタッチする必要があります。

これらの JSON ポリシードキュメント例を使用して IAM のアイデンティティベースのポリシーを作成する方法については、『IAM ユーザーガイド』の「[JSON タブでのポリシーの作成](#)」を参照してください。

トピック

- [ポリシーに関するベストプラクティス](#)
- [AWS DMS コンソールの使用](#)
- [自分の権限の表示をユーザーに許可する](#)
- [1 つの Amazon S3 バケットへのアクセス](#)
- [タグに基づく AWS DMS リソースへのアクセス](#)

ポリシーに関するベストプラクティス

ID ベースのポリシーは、アカウント内の AWS DMS リソースを作成、アクセス、または削除できるかどうかを決定します。これらのアクションでは、AWS アカウントに費用が発生する場合があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下のガイドラインと推奨事項に従ってください:

- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する – ユーザーとワークロードにアクセス許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースにアクセス許可を付与する AWS 管理ポリシーを使用します。これらはで使えます AWS アカウント。ユースケースに固有の AWS カスタマー管理ポリシーを定義することで、アクセス許可をさらに減らすことをお勧めしま

す。詳細については、IAM ユーザーガイドの [AWS マネージドポリシー](#) または [ジョブ機能のAWS マネージドポリシー](#) を参照してください。

- 最小特権を適用する – IAM ポリシーでアクセス許可を設定する場合は、タスクの実行に必要な許可のみを付与します。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM でのポリシーとアクセス許可](#) を参照してください。
- IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクションやリソースへのアクセスを制限できます。たとえば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを SSL を使用して送信するように指定できます。条件を使用して、サービスアクションがなどの特定の を通じて使用されている場合に AWS のサービス、サービスアクションへのアクセスを許可することもできます CloudFormation。詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM JSON ポリシー要素:条件](#) を参照してください。
- IAM アクセスアナライザー を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な権限を確保する – IAM アクセスアナライザー は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM アクセスアナライザーは 100 を超えるポリシーチェックと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーの作成をサポートします。詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM Access Analyzer でポリシーを検証する](#) を参照してください。
- 多要素認証 (MFA) を要求する – IAM ユーザーまたはルートユーザーを必要とするシナリオがある場合は AWS アカウント、MFA をオンにしてセキュリティを強化します。API オペレーションが呼び出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、IAM ユーザーガイドの [MFA を使用した安全な API アクセス](#) を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM でのセキュリティのベストプラクティス](#) を参照してください。

AWS DMS コンソールの使用

次のポリシーでは、AWS DMS コンソールを含む AWS DMS へのアクセスを許可し、Amazon EC2 などの他の Amazon サービスから必要な特定のアクションに対するアクセス許可も指定します。

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "dms:*",
  "Resource": "arn:aws:dms:*:123456789012:*"
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:ListAliases",
    "kms:DescribeKey"
  ],
  "Resource": "arn:aws:kms:*:123456789012:key/*"
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:GetRole",
    "iam:CreateRole",
    "iam:AttachRolePolicy"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam:*:123456789012:role/*"
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "iam:PassRole",
  "Resource": "arn:aws:iam:*:123456789012:role/*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "iam:PassedToService": "dms.amazonaws.com"
    }
  }
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:DescribeVpcs",
    "ec2:DescribeInternetGateways",
    "ec2:DescribeAvailabilityZones",
    "ec2:DescribeSubnets",
    "ec2:DescribeSecurityGroups",
    "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
    "ec2:CreateNetworkInterface",
```

```

        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:*:123456789012:*"
    }
  ]
}

```

これらのアクセス許可の内訳は、コンソールを使用するためにそれぞれのアクセス許可が必要な理由を理解するうえで役立ちます。

次のセクションは、利用可能な AWS KMS キーとエイリアスをユーザーがリストし、コンソールに表示することを許可するために必要です。KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) がわかり、AWS Command Line Interface (AWS CLI) のみを使用している場合、このエントリは必要ではありません。

```

{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id"
}

```



```
}
```

次のセクションは、エンドポイントとともにロール ARN を渡す必要がある特定のエンドポイントタイプに必要です。さらに、必要な AWS DMS ロールが事前に作成されていない場合、AWS DMS コンソールにはロールを作成する機能があります。すべてのロールが事前に設定されている場合、必要なものは `iam:GetRole` および `iam:PassRole` のみです。ロールの詳細については、「[で使用する IAM ロールの作成 AWS DMS](#)」をご参照ください。

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:GetRole",
        "iam:PassRole",
        "iam:CreateRole",
        "iam:AttachRolePolicy"
    ],
    "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id"
}
```

は Amazon EC2 インスタンスを作成し、作成されたレプリケーションインスタンスのネットワークを設定する AWS DMS 必要があるため、次のセクションは必須です。これらのリソースはお客様のアカウント内に存在するため、お客様に代わってこれらのアクションを実行できる必要があります。

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2>DeleteNetworkInterface"
    ],
    "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id"
}
```

次のセクションは、ユーザーがレプリケーション インスタンスのメトリクスを表示することを許可するために必要です。

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*"
    ],
    "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id"
}
```

このセクションは、ユーザーがレプリケーションログを表示することを許可するために必要です。

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogEvents"
    ],
    "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id"
}
```

移行に DMS AWS コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS DMS API を使用する場合は、アカウントに複数のロールを追加する必要があります。これらのロールの追加についての詳細は、「[で使用する IAM ロールの作成 AWS DMS](#)」をご参照ください。

このポリシーを使用して DMS AWS にアクセスするための要件の詳細については、「」を参照してください [を使用するために必要な IAM アクセス許可 AWS DMS](#)。

自分の権限の表示をユーザーに許可する

この例では、ユーザーアイデンティティにアタッチされたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM ユーザーに許可するポリシーの作成方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS CLI または AWS API を使用してプログラムでこのアクションを実行するアクセス許可が含まれています。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ViewOwnUserInfo",
```

```

        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:GetUserPolicy",
            "iam:ListGroupsForUser",
            "iam:ListAttachedUserPolicies",
            "iam:ListUserPolicies",
            "iam:GetUser"
        ],
        "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
        "Sid": "NavigateInConsole",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:GetGroupPolicy",
            "iam:GetPolicyVersion",
            "iam:GetPolicy",
            "iam:ListAttachedGroupPolicies",
            "iam:ListGroupPolicies",
            "iam:ListPolicyVersions",
            "iam:ListPolicies",
            "iam:ListUsers"
        ],
        "Resource": "*"
    }
]
}

```

1 つの Amazon S3 バケットへのアクセス

AWS DMS は、データベース移行の中間ストレージとして Amazon S3 バケットを使用します。通常、AWS DMS はこの目的のためにデフォルトの S3 バケットを管理します。ただし、特定のケースでは、特に AWS CLI または AWS DMS API を使用する場合、AWS DMS では代わりに独自の S3 バケットを指定できます。たとえば、Amazon Redshift ターゲット エンドポイントにデータを移行するための独自の S3 バケットを指定できます。この場合、AWS 管理 AmazonDMSRedshiftS3Role ポリシーに基づいてアクセス許可を持つロールを作成する必要があります。

次の例は AmazonDMSRedshiftS3Role ポリシーの 1 つのバージョンを示しています。これにより、DMS AWS は AWS アカウントの IAM ユーザーに Amazon S3 バケットのいずれかへのアクセスを許可できます。また、このユーザーは、オブジェクトの追加、更新、削除を行うこともできます。

このポリシーでは、ユーザーに s3:PutObject、s3:GetObject、s3:DeleteObject のアクセス許可を付与するだけでなく、s3:ListAllMyBuckets、s3:GetBucketLocation、および s3:ListBucket のアクセス許可も付与します。これらが、コンソールで必要とされる追加のアクセス許可です。その他のアクセス許可により、DMS AWS はバケットのライフサイクルを管理できます。また、オブジェクトをコピーするには、s3:GetObjectAcl アクションが必要です。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:DeleteBucketPolicy"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::dms-*"
    }
  ]
}
```

このポリシーに基づくロールの作成の詳細については、「[Amazon S3 バケットのセットアップ](#)」をご参照ください。

タグに基づく AWS DMS リソースへのアクセス

アイデンティティベースのポリシーの条件を使用して、タグに基づいて AWS DMS リソースへのアクセスをコントロールできます。この例では、すべての DMS AWS エンドポイントへのアクセスを許可するポリシーを作成する方法を示します。ただし、アクセス許可が付与されるのは、エンドポイントデータベースタグ Owner にそのユーザーのユーザー名の値がある場合のみです。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "dms:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "dms:endpoint-tag/Owner": "${aws:username}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

このポリシーはアカウントの IAM ユーザーにアタッチできます。という名前のユーザーが AWS DMS エンドポイントにアクセスしようとする場合、エンドポイントデータベースには Owner=richard-roe または のタグを付ける必要があります owner=richard-roe。それ以外の場合、このユーザーはアクセスを拒否されます。条件キー名では大文字と小文字が区別されないため、条件タグキー Owner は Owner と owner の両方に一致します。詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM JSON ポリシー要素: 条件](#) を参照してください。

のリソースベースのポリシーの例 AWS KMS

AWS DMS では、カスタム AWS KMS 暗号化キーを作成して、サポートされているターゲットエンドポイントデータを暗号化できます。キーポリシーを作成して、サポートされているターゲットデータ暗号化用に作成する暗号化キーに、このポリシーをアタッチする方法については、「[AWS KMS](#)

[キーを作成して Amazon Redshift ターゲットデータを暗号化する](#)」および「[Amazon S3 ターゲットオブジェクトを暗号化するための AWS KMS キーの作成](#)」をご参照ください。

トピック

- [Amazon Redshift ターゲットデータを暗号化するためのカスタム AWS KMS 暗号化キーのポリシー](#)
- [Amazon S3 ターゲットデータを暗号化するためのカスタム AWS KMS 暗号化キーのポリシー](#)

Amazon Redshift ターゲットデータを暗号化するためのカスタム AWS KMS 暗号化キーのポリシー

次の例は、Amazon Redshift ターゲットデータを暗号化するために作成する AWS KMS 暗号化キー用に作成されたキーポリシーの JSON を示しています。

JSON

```
{
  "Id": "key-consolepolicy-3",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Enable IAM User Permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::987654321098:root"
        ]
      },
      "Action": "kms:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "Allow access for Key Administrators",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::987654321098:role/Admin"
        ]
      },
      "Action": [
```

```

        "kms:Create*",
        "kms:Describe*",
        "kms:Enable*",
        "kms:List*",
        "kms:Put*",
        "kms:Update*",
        "kms:Revoke*",
        "kms:Disable*",
        "kms:Get*",
        "kms>Delete*",
        "kms:TagResource",
        "kms:UntagResource",
        "kms:ScheduleKeyDeletion",
        "kms:CancelKeyDeletion"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "Allow use of the key",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": [
            "arn:aws:iam::987654321098:role/DMS-Redshift-endpoint-access-role"
        ]
    },
    "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "Allow attachment of persistent resources",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": [
            "arn:aws:iam::987654321098:role/DMS-Redshift-endpoint-access-role"
        ]
    },
    "Action": [
        "kms:CreateGrant",

```

```

        "kms:ListGrants",
        "kms:RevokeGrant"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "Bool": {
            "kms:GrantIsForAWSResource": true
        }
    }
}
]
}

```

ここでは、キーを作成する前に作成した Amazon Redshift ターゲットエンドポイントデータにアクセスするためのロールが、キーポリシーで参照されている箇所を確認できます。この例では、DMS-Redshift-endpoint-access-role です。また、異なるプリンシパル (ユーザーとロール) に対して許可されているさまざまなキーアクションも確認できます。たとえば、DMS-Redshift-endpoint-access-role のすべてのユーザーは、ターゲットデータを暗号化、復号化、および再暗号化できます。このようなユーザーは、エクスポート用のデータキーを生成して、外部でデータを暗号化することもできます AWS KMS。また、先ほど作成した AWS KMS キーなど、キーに関する詳細情報を返すこともできます。さらに、このようなユーザーは、ターゲット エンドポイントなどの AWS リソースへのアタッチメントを管理できます。

Amazon S3 ターゲットデータを暗号化するためのカスタム AWS KMS 暗号化キーのポリシー

次の例は、Amazon S3 ターゲットデータを暗号化するために作成する AWS KMS 暗号化キー用に作成されたキーポリシーの JSON を示しています。

JSON

```

{
  "Id": "key-consolepolicy-3",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Enable IAM User Permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [

```



```

        "arn:aws:iam::987654321098:root"
    ],
    },
    "Action": "kms:*",
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "Allow access for Key Administrators",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": [
            "arn:aws:iam::987654321098:role/Admin"
        ]
    },
    "Action": [
        "kms:Create*",
        "kms:Describe*",
        "kms:Enable*",
        "kms:List*",
        "kms:Put*",
        "kms:Update*",
        "kms:Revoke*",
        "kms:Disable*",
        "kms:Get*",
        "kms>Delete*",
        "kms:TagResource",
        "kms:UntagResource",
        "kms:ScheduleKeyDeletion",
        "kms:CancelKeyDeletion"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "Allow use of the key",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": [
            "arn:aws:iam::987654321098:role/DMS-S3-endpoint-access-role"
        ]
    },
    "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",

```

```

        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "Allow attachment of persistent resources",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": [
            "arn:aws:iam::987654321098:role/DMS-S3-endpoint-access-role"
        ]
    },
    "Action": [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ListGrants",
        "kms:RevokeGrant"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "Bool": {
            "kms:GrantIsForAWSResource": true
        }
    }
}
]
}

```

ここでは、キーの作成前に作成した Amazon S3 ターゲットエンドポイントデータにアクセスするためのロールが、キーポリシーで参照されている箇所を確認できます。この例では、DMS-S3-endpoint-access-role です。また、異なるプリンシパル（ユーザーとロール）に対して許可されているさまざまなキーアクションも確認できます。たとえば、DMS-S3-endpoint-access-role のすべてのユーザーは、ターゲットデータを暗号化、復号化、および再暗号化できます。このようなユーザーは、エクスポート用のデータキーを生成して、外部でデータを暗号化することもできます AWS KMS。また、先ほど作成した AWS KMS キーなど、キーに関する詳細情報を返すこともできます。さらに、このようなユーザーは、ターゲット エンドポイントなどの AWS リソースへのアタッチメントを管理できます。

シークレットを使用した AWS Database Migration Service エンドポイントへのアクセス

シークレットは AWS DMS、シークレット認証を通じて、サポートされている AWS DMS ソースまたはターゲットエンドポイントのデータベース接続を認証するための一連のユーザー認証情報を表すために使用できる暗号化されたキーです。Oracle Automatic Storage Management (ASM) も使用する Oracle エンドポイントの場合、には、Oracle ASM にアクセスするためのユーザー認証情報を表す追加のシークレット AWS DMS が必要です。

クラウドおよびオンプレミスのアプリケーション、サービス AWS Secrets Manager、IT リソースにアクセスするための認証情報を安全に作成、保存、取得するためのサービスである を使用して、シークレット認証 AWS DMS に必要なシークレットを作成できます。これは、ユーザーを介さずに認証情報のセキュリティを強化する、暗号化されたシークレット値の定期的な自動ローテーションに対応します。AWS Secrets Manager また、 でシークレット値のローテーションを有効にすると、シークレットに依存するデータベースの移行に影響を与えずに、このシークレット値のローテーションを確実に実行できます。エンドポイント データベース接続を内密に認証するには、エンドポイント設定に含める SecretsManagerSecretId に割り当てる ID または ARN シークレットを作成します。Oracle ASM を Oracle エンドポイントの一部として内密に認証するには、エンドポイント設定にも含める SecretsManagerOracleAsmSecretId に ID または ARN を割り当てるシークレットを作成します。

Note

Amazon RDS Aurora が管理するマスター認証情報は使用できません。これらの認証情報には、接続を確立 AWS DMS する必要があるホストまたはポート情報は含まれません。その代わりに、新しいユーザーとシークレットを作成します。ユーザーとシークレットの作成の詳細については、次の「[AWS マネジメントコンソールを使用してシークレットとシークレットアクセスロールを作成する](#)」を参照してください。

詳細については AWS Secrets Manager、「AWS Secrets Manager ユーザーガイド」の「[Secrets Manager とは AWS](#)」を参照してください。

AWS DMS は、サポートされているソースエンドポイントとターゲットエンドポイントで、次のオンプレミスデータベースまたは AWS マネージドデータベースのシークレット認証をサポートします。

- Amazon DocumentDB

- IBM Db2 LUW
- Microsoft SQL Server
- MongoDB
- MySQL
- Oracle
- [PostgreSQL]
- Amazon Redshift
- SAP ASE

これらのデータベースに接続するにはエンドポイント設定の一部として、次のいずれかの値セットを入力できますが、両方を入力することはできません。

- `UserName`、`Password`、`ServerName`、`Port` の設定を使用したデータベース接続を認証するクリアテキスト値。Oracle ASM も使用する Oracle エンドポイントの場合は、`AsmUserName`、`AsmPassword`、`AsmServerName` の設定を使用して ASM を認証するために追加のクリアテキスト値を含めます。
- `SecretsManagerSecretId` と `SecretsManagerAccessRoleArn` 設定用の値を使用したシークレット認証。Oracle ASM を使用する Oracle エンドポイントの場合は、`SecretsManagerOracleAsmSecretId` と `SecretsManagerOracleAsmAccessRoleArn` 設定用に追加の値を含めます。これらの設定のシークレット値には次のものが含まれます。
 - `SecretsManagerSecretId` — AWS Secrets Manager でエンドポイントデータベースアクセス用に作成したシークレットの完全な Amazon リソースネーム (ARN)、ARN の一部、またはフレンドリ名。
 - `SecretsManagerAccessRoleArn` — ユーザーに代わってこのシークレットへのアクセスを提供するために IAM で作成した `SecretsManagerSecretId` シークレット AWS DMS アクセスロールの ARN。
 - `SecretsManagerOracleAsmSecretId` — AWS Secrets Manager で Oracle ASM アクセス用に作成したシークレットの完全な Amazon リソースネーム (ARN)、ARN の一部、またはフレンドリ名。
 - `SecretsManagerOracleAsmAccessRoleArn` — ユーザーに代わってこの `SecretsManagerOracleAsmSecretId` シークレットへの AWS DMS アクセスを提供するために IAM に作成したシークレットアクセスロールの ARN。

Note

単一のシークレットアクセスロールを使用して、SecretsManagerSecretIdシークレットとSecretsManagerOracleAsmSecretIdシークレットの両方 AWS DMS へのアクセスを提供することもできます。両方のシークレットに対してこの単一のシークレットアクセスロールを作成する場合は、このアクセスロール用の同じ ARN を SecretsManagerAccessRoleArn と SecretsManagerOracleAsmAccessRoleArn の両方に割り当てます。例えば、両方のシークレットに対するシークレット アクセスロールの ARN が変数 ARN2xsecrets に割り当てられている場合、これらの ARN 設定を次のように設定できます。

```
SecretsManagerAccessRoleArn = ARN2xsecrets;  
SecretsManagerOracleAsmAccessRoleArn = ARN2xsecrets;
```

これらの値を作成する詳細については、「[AWS マネジメントコンソールを使用してシークレットとシークレットアクセスロールを作成する](#)」をご参照ください。

エンドポイントに必要なシークレットおよびシークレットアクセスロールエンドポイント設定を作成し指定した後、これらのシークレットの詳細を含む CreateEndpoint または ModifyEndpoint API リクエストを実行するユーザーアカウントの許可を更新します。これらのアカウントのアクセス許可に、シークレットアクセスロールの IAM:GetRole アクセス許可とシークレットの SecretsManager:DescribeSecret アクセス許可が含まれていることを確認します。アクセスロールとそのシークレットの両方を検証するには、これらのアクセス許可 AWS DMS が必要です。

必要なユーザー許可を提供して検証するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、で AWS Identity and Access Management コンソールを開きます<https://console.aws.amazon.com/iam/>。
2. [Users] (ユーザー) を選択し、CreateEndpoint と ModifyEndpoint の API コールを行うために使用する [User ID] (ユーザー ID) を選択します。
3. [Permissions] (許可) タブで、[JSON] を選択します。
4. ユーザーに次のアクセス許可があることを確認します。

```
{  
  "Statement": [{
```

```
"Effect": "Allow",
"Action": [
  "iam:GetRole",
  "iam:PassRole"
],
"Resource": "SECRET_ACCESS_ROLE_ARN"
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "secretsmanager:DescribeSecret",
  "Resource": "SECRET_ARN"
}
]
```

5. ユーザーにこれらの許可がない場合は、許可を追加します。
6. IAM ロールを使用して DMS API コールを行う場合は、それぞれのロールで上記のステップを繰り返します。
7. ターミナルを開き、 を使用して AWS CLI 、上記で使したロールまたはユーザーを引き受けることで、アクセス許可が正しく付与されていることを検証します。
 - a. IAM `get-role` コマンドを使用して、`SecretAccessRole` に対するユーザー許可を検証します。

```
aws iam get-role --role-name ROLE_NAME
```

ROLE_NAME は `SecretsManagerAccessRole` 名前に置き換えます。

コマンドがエラーメッセージを返す場合は、正しく許可されていることを確認してください。

- b. Secrets Manager `describe-secret` コマンドを使用して、シークレットに対するユーザー許可を検証します。

```
aws secretsmanager describe-secret --secret-id SECRET_NAME OR SECRET_ARN --
region=REGION_NAME
```

ユーザーには、フレンドリ名、ARN の一部、または完全な ARN を指定できます。詳細については、「[describe-secret](#)」をご参照ください。

コマンドがエラー メッセージを返す場合は、正しく許可されていることを確認してください。

AWS マネジメントコンソール を使用してシークレットとシークレットアクセスロールを作成する

を使用して AWS マネジメントコンソール、エンドポイント認証用のシークレットを作成し、ユーザーに代わって AWS DMS がシークレットにアクセスできるようにポリシーとロールを作成できます。

を使用してシークレットを作成し、AWS マネジメントコンソール AWS DMS を使用してソースエンドポイントとターゲットエンドポイントの接続のデータベースを認証するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、で AWS Secrets Manager コンソールを開きます<https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>。
2. 新しいシークレットを保存 を選択します。
3. [Store a new secret] (新しいシークレットの保存) ページの [Select secret type] (シークレットタイプの選択) で、[Other type of secrets] (他の種類のシークレット) を選択し、次に[Plaintext] (プレーンテキスト) を選択します。

Note

これ以降で、エンドポイントデータベースに接続するために、クリアテキストの認証情報を入力する必要があるのはここだけです。

4. [Plaintext] (プレーンテキスト) フィールド

- SecretsManagerSecretId にアイデンティティを割り当てるシークレットでは、次の JSON 構造を入力します。

```
{
  "username": db_username,
  "password": db_user_password,
  "port": db_port_number,
  "host": db_server_name
```

```
}
```

Note

これは、エンドポイントデータベースの認証に必要な JSON メンバーの最小リストです。任意の JSON エンドポイント設定をすべて小文字で JSON メンバーとして追加できます。ただし、AWS DMS では、エンドポイント認証用の追加 JSON メンバーは無視されます。

ここで、*db_username* は、データベースにアクセスしているユーザーの名前で、*db_user_password* は、データベースのユーザーパスワード、*db_port_number* は、データベースにアクセスするためのポート番号、*db_server_name* は、次の例のように、ウェブ上のデータベースサーバー名 (アドレス) です。

```
{
  "username": "admin",
  "password": "some_password",
  "port": "8190",
  "host": "oracle101.abcdefghij.us-east-1.rds.amazonaws.com"
}
```

- SecretsManagerOracleAsmSecretId にアイデンティティを割り当てるシークレットについては、次の JSON 構造を入力します。

```
{
  "asm_user": asm_username,
  "asm_password": asm_user_password,
  "asm_server": asm_server_name
}
```

Note

これは、Oracle エンドポイント用に Oracle ASM を認証するために最低限必要な JSON メンバーのリストです。また、利用可能な Oracle ASM エンドポイント設定に基づいて指定できる完全なリストでもあります。

ここで、`asm_username` は、Oracle ASM にアクセスしているユーザー名、`asm_user_password` は Oracle ASM ユーザーのパスワード、`asm_server_name` は、次の例のように、ポートを含むウェブの Oracle ASM サーバー名 (アドレス) です。

```
{
  "asm_user": "oracle_asm_user",
  "asm_password": "oracle_asm_password",
  "asm_server": "oracle101.abcdefghij.us-east-1.rds.amazonaws.com:8190/+ASM"
}
```

5. AWS KMS シークレットを暗号化する暗号化キーを選択します。によって AWS Secrets Manager サービス用に作成されたデフォルトの暗号化キーを受け入れるか、作成した AWS KMS キーを選択できます。
6. このシークレットを参照する名前とオプションの説明を指定します。これは、`SecretsManagerSecretId` または `SecretsManagerOracleAsmSecretId` の値として使用するフレンドリ名です。
7. シークレットで自動ローテーションを有効にする場合は、説明に従ってシークレットの認証情報をローテーションするアクセス許可を持つ AWS Lambda 関数を選択または作成する必要があります。ただし、Lambda 関数を使用するように自動ローテーションを設定する前に、関数の構成設定で次の 4 文字を `EXCLUDE_CHARACTERS` 環境変数の値に追加します。

```
;.:+{}*&,%\
```

AWS DMS は、エンドポイント認証情報に使用されるパスワードでこれらの文字を許可しません。これらを除外するように Lambda 関数を設定すると、AWS Secrets Manager はローテーションされたパスワードの値の一部としてこれらの文字を生成できなくなります。Lambda 関数を使用するように自動ローテーションを設定すると、AWS Secrets Manager はすぐにシークレットをローテーションしてシークレット設定を検証します。

Note

データベースエンジンの構成によっては、データベースでローテーションされた認証情報がフェッチされない場合があります。この場合、認証情報を更新するには、タスクをマニュアルで再起動する必要があります。

8. シークレットを確認して保存します AWS Secrets Manager。その後、 で各シークレットをわかりやすい名前で検索し AWS Secrets Manager、シークレット ARN を の値として取得するか、SecretsManagerSecretIdSecretsManagerOracleAsmSecretId必要に応じて取得して、エンドポイントデータベース接続と Oracle ASM (使用されている場合) へのアクセスを認証できます。

シークレットアクセスポリシーとロールを作成して **SecretsManagerAccessRoleArn**または を設定するには**SecretsManagerOracleAsmAccessRoleArn**、 AWS DMS が適切なシークレットにアクセス AWS Secrets Manager できるようにします。

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、 <https://console.aws.amazon.com/iam/> で AWS Identity and Access Management (IAM) コンソールを開きます。
2. [Policies] (ポリシー) を選択し、次に[Create Policy] (ポリシー作成) を選択します
3. [JSON] を選択し、次のポリシーを入力して、シークレットへのアクセスと復号化を有効にします。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

ここで、*secret_arn* はシークレット ARN で、必要に応じて SecretsManagerSecretId または SecretsManagerOracleAsmSecretId のいずれかより入手できます。*kms_key_arn* は、次の例のように、シークレットを暗号化するために使用する AWS KMS キーの ARN です。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
      "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:123456789012:secret:MySQLTestSecret-qeHamH"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/761138dc-0542-4e58-947f-4a3a8458d0fd"
    }
  ]
}
```

 Note

によって作成されたデフォルトの暗号化キーを使用する場合 AWS Secrets Manager、の AWS KMS アクセス許可を指定する必要はありません *kms_key_arn*。ポリシーで両方のシークレットへのアクセスを許可する場合は、もう 1 つの *[secret_arn]* に追加の JSON リソースオブジェクトを指定するだけです。シークレットが別のアカウントにある場合は、SecretsManagerAccessRoleArn ロールにクロスアカウントのシークレットを検証するための追加のポリシーが必要です。このようなユースケースでは、ポリシーに secretsmanager:DescribeSecret アクションを追加します。クロスアカウントシークレットの設定の詳細については、[「別の](#)

[アカウントのユーザーの AWS Secrets Manager シークレットへのアクセス許可](#)」を参照してください。

4. フレンドリ名とオプションの説明を使用して、ポリシーを確認して作成します。
5. [Roles] (ロール)、[Create role] (ロールの作成) の順に選択します。
6. 信頼されたエンティティの種類に、[AWS service] (サービス) を選択します。
7. 信頼されたサービスのリストから [DMS] を選択し、[Next: Permissions] (次へ: アクセス許可) を選択します。
8. ステップ 4 で作成したポリシーを検索しアタッチし、任意のタグを追加しながらロールを確認します。この時点で、AWS DMS リージョンサービスプリンシパルを信頼されたエンティティとして使用するロールの信頼関係を編集します。このプリンシパルの形式は以下のとおりです。

```
dms.region-name.amazonaws.com
```

ここで、*region-name* は例えば us-east-1 などといったリージョンの名前です。したがって、この AWS DMS リージョンのリージョンサービスプリンシパルが続きます。

```
dms.us-east-1.amazonaws.com
```

9. ロールの信頼されたエンティティを編集した後、フレンドリ名とオプションの説明を使用してロールを作成します。IAM でフレンドリ名を持つ新しいロールを検索し、ロール ARN を SecretsManagerAccessRoleArn または SecretsManagerOracleAsmAccessRoleArn の値として取得して、エンドポイントデータベース接続を認証することができるようになりました。

プライベートサブネットのレプリケーションインスタンスで Secrets Manager を使用するには

1. Secrets Manager VPC エンドポイントを作成し、エンドポイントの DNS を書き留めま
す。Secrets Manager VPC エンドポイントの作成方法の詳細については、AWS Secrets
Manager ユーザーガイドの「[VPC endpoint を介した Secrets Manager への接続](#)」を参照くだ
さい。
2. VPC エンドポイントセキュリティグループの進入ルールでは、レプリケーションインスタ
ンスのプライベート IP アドレスまたはレプリケーションインスタンスにアタッチされているセキ
ュリティグループからの HTTPS トラフィックを許可します。
3. レプリケーションインスタンスのセキュリティグループのエグレスルールでは、送信先
0.0.0.0/0 のすべてのトラフィックを許可します。

4. エンドポイントの追加接続属性 `secretsManagerEndpointOverride=secretsManager endpoint DNS` を設定し、次の例に示すように、シークレットマネージャーの VPC エンドポイント DNS を入力します。

```
secretsManagerEndpointOverride=vpce-1234a5678b9012c-12345678.secretsmanager.eu-west-1.vpce.amazonaws.com
```

のサービスにリンクされたロールの使用 AWS DMS

AWS Database Migration Service は AWS Identity and Access Management (IAM) [サービスにリンクされたロール](#)を使用します。サービスにリンクされたロールは、直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールです AWS DMS。サービスにリンクされたロールは、によって事前定義 AWS DMS されており、サービスがユーザーに代わって他の AWS サービスを呼び出すために必要なすべてのアクセス許可が含まれています。

サービスにリンクされたロールを使用すると、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がなくなるため、の設定 AWS DMS が簡単になります。は、サービスにリンクされたロールのアクセス許可 AWS DMS を定義し、特に定義されている場合を除き、のみがそのロールを引き受け AWS DMS ことができます。定義された許可には信頼ポリシーと許可ポリシーが含まれ、その許可ポリシーを他の IAM エンティティにアタッチすることはできません。

サービスリンクロールを削除するには、最初に関連リソースを削除する必要があります。これにより、AWS DMS リソースへのアクセス許可が誤って削除されないため、リソースが保護されます。

サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスの詳細については、[AWS 「IAM と連携するサービス」](#)を参照し、「サービスにリンクされたロール」列で「はい」を持つサービスを探します。サービスリンクロールに関するドキュメントをサービスで表示するには、リンクで [はい] を選択します。

AWS DMS 機能のサービスにリンクされたロール

トピック

- [Fleet AWS DMS Advisor のサービスにリンクされたロール](#)
- [のサービスにリンクされたロール AWS DMS](#)

Fleet AWS DMS Advisor のサービスにリンクされたロール

AWS DMS Fleet Advisor は、AWSServiceRoleForDMSFleetAdvisor という名前のサービスにリンクされたロールを使用します。DMS Fleet Advisor はこのサービスにリンクされたロールを使用して Amazon CloudWatch メトリクスを管理します。このサービスリンクロールは、マネージドポリシー AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy にアタッチされます。このポリシーの更新については、「[AWS の 管理ポリシー AWS Database Migration Service](#)」を参照してください

サービスにリンクされたロール AWSServiceRoleForDMSFleetAdvisor は、次のサービスを信頼してロールを引き受けます。

- dms-fleet-advisor.amazonaws.com

AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy という名前のロールアクセス許可ポリシーにより AWS DMS、Fleet Advisor は指定されたリソースに対して次のアクションを実行できます。

- アクション: cloudwatch:PutMetricData。対象リソース: all AWS resources

このアクセス許可により、プリンシパルはメトリクスデータポイントを Amazon CloudWatch に発行できます。AWS DMS Fleet Advisor では、CloudWatch のデータベースメトリクスを含むグラフを表示するには、このアクセス許可が必要です。

次のコード例は、AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy ロールを作成するために使用する AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy ポリシーを示しています。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*",
    "Action": "cloudwatch:PutMetricData",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "cloudwatch:namespace": "AWS/DMS/FleetAdvisor"
      }
    }
  }
}
```

```
}
```

ユーザー、グループ、ロールなどの IAM エンティティがサービスにリンクされたロールを作成、編集、削除できるようにするには、アクセス許可を設定する必要があります。詳細については IAM ユーザーガイドの「[サービスにリンクされた役割のアクセス許可](#)」を参照してください。

Fleet Advisor AWS DMS のサービスにリンクされたロールの作成

IAM コンソールを使用して、[DMS – Fleet Advisor] ユースケースでサービスにリンクされたロールを作成できます。AWS CLI または AWS API で、サービス名を使用して `dms-fleet-advisor.amazonaws.com` サービスにリンクされたロールを作成します。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[サービスリンクロールの作成](#)」を参照してください。このサービスリンクロールを削除しても、同じ方法でロールを再作成できます。

データコレクターを作成する前に、このロールを必ず作成します。DMS Fleet Advisor はこのロールを使用して AWS マネジメントコンソールでデータベースメトリクスを含むグラフを表示します。詳細については、「[データコレクターの作成](#)」を参照してください。

Fleet Advisor AWS DMS のサービスにリンクされたロールの編集

AWS DMS では、`AWSServiceRoleForDMSFleetAdvisor` サービスにリンクされたロールを編集することはできません。サービスリンクロールを作成すると、多くのエンティティによってロールが参照される可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用したロール記述の編集はできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[サービスリンクロールの編集](#)」を参照してください。

Fleet Advisor AWS DMS のサービスにリンクされたロールの削除

サービスリンクロールを必要とする機能やサービスが不要になった場合は、ロールを削除することをお勧めします。これにより、アクティブにモニタリングまたはメンテナンスされない未使用のエンティティを低減できます。ただし、手動で削除する前に、サービスリンクロールのリソースをクリーンアップする必要があります。

Note

リソースを削除しようとしたときに AWS DMS サービスがロールを使用している場合は、削除が失敗する可能性があります。失敗した場合は数分待ってから操作を再試行してください。

AWSServiceRoleForDMSFleetAdvisor で使用される AWS DMS リソースを削除するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[検出] の下にある [データコレクター] を選択します。[Data collectors] (データコレクター) ページが開きます。
3. データコレクターを選択して、[削除] をクリックします。
4. 削除を確認するには、テキスト入力フィールドにデータコレクター名を入力します。次に、[削除] を選択します。

 Important

DMS データコレクターを削除すると、DMS Fleet Advisor は、このコレクターを使用して検出したすべてのデータベースをインベントリから削除します。

すべてのデータコレクターを削除したら、サービスにリンクされたロールを削除できます。

サービスリンクロールを IAM で手動削除するには

IAM コンソール、AWS CLI または AWS API を使用して、AWSServiceRoleForDMSFleetAdvisor サービスにリンクされたロールを削除します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[サービスにリンクされたロールの削除](#)」を参照してください。

Fleet Advisor AWS DMS サービスにリンクされたロールでサポートされているリージョン

AWS DMS Fleet Advisor は、サービスが利用可能なすべてのリージョンでサービスにリンクされたロールの使用をサポートしています。詳細については、「[サポートされる AWS リージョン](#)」を参照してください。

のサービスにリンクされたロール AWS DMS

AWS DMS は、AWSServiceRoleForDMSServerless という名前のサービスにリンクされたロールを使用します。は、このサービスにリンクされたロール AWS DMS を使用して、ユーザーに代わって AWS DMS リソースを作成および管理します。は、このロールを自動インスタンス管理 AWS DMS に使用するため、レプリケーションを管理するだけで済みます。

[AWSServiceRoleForDMSServerless](#) サービスにリンクされたロールは、次のサービスを信頼してロールを引き受けます。

- `dms.amazonaws.com`

ユーザー、グループ、ロールなどの IAM エンティティがサービスにリンクされたロールを作成、編集、削除できるようにするには、アクセス許可を設定する必要があります。詳細については IAM ユーザーガイド の「[サービスにリンクされた役割のアクセス許可](#)」を参照してください。

のサービスにリンクされたロールの作成 AWS DMS

レプリケーションタスクを開始するか、移行前評価を開始すると、はサービスにリンクされたロールを AWS DMS AWS DMS プログラムで作成します。このロールは IAM コンソールで確認できます。このロールは手動で作成することもできます。ロールを手動で作成するには、IAM コンソールを使用して、[DMS] でサービスにリンクされたロールを作成します。AWS CLI または AWS API で、サービス名 `dms.amazonaws.com` に を使用してサービスにリンクされたロールを作成します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[サービスにリンクされたロールの作成](#)」を参照してください。このサービスリンクロールを削除しても、同じ方法でロールを再作成できます。

Note

アカウントにレプリケーションがある場合にロールを削除すると、レプリケーションは失敗します。

のサービスにリンクされたロールの編集 AWS DMS

AWS DMS では、`AWSServiceRoleForDMSServerless` サービスにリンクされたロールを編集することはできません。サービスリンクロールを作成すると、多くのエンティティによってロールが参照される可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用したロール記述の編集はできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[サービスリンクロールの編集](#)」を参照してください。

のサービスにリンクされたロールの削除 AWS DMS

サービスリンクロールを必要とする機能やサービスが不要になった場合は、ロールを削除することをお勧めします。これにより、アクティブにモニタリングまたはメンテナンスされない未使用のエンティティを低減できます。ただし、手動で削除する前に、サービスリンクロールのリソースをクリーンアップする必要があります。

 Note

リソースを削除しようとしたときに AWS DMS サービスがロールを使用している場合は、削除が失敗する可能性があります。失敗した場合は数分待ってから操作を再試行してください。

AWSServiceRoleForDMSServerless で使用される AWS DMS リソースを削除するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [データの移行] で [サーバーレスレプリケーション] を選択します。[サーバーレス] ページが開きます。
3. サーバーレスレプリケーションを選択して、[削除] をクリックします。
4. 削除を確認するには、テキスト入力フィールドにサーバーレスレプリケーション名を入力します。次に、[削除] を選択します。

すべてのサーバーレスレプリケーションを削除したら、サービスにリンクされたロールを削除できます。

サービスリンクロールを IAM で手動削除するには

IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用して、AWSServiceRoleForDMSServerless サービスにリンクされたロールを削除します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[サービスにリンクされたロールの削除](#)」を参照してください。

AWS DMS サービスにリンクされたロールでサポートされているリージョン

AWS DMS は、サービスが利用可能なすべてのリージョンでサービスにリンクされたロールの使用をサポートします。

AWS Database Migration Service ID とアクセスのトラブルシューティング

次の情報は、 および IAM の使用時に発生する可能性がある一般的な問題の診断 AWS DMS と修正に役立ちます。

トピック

- [でアクションを実行する権限がありません AWS DMS](#)

- [iam:PassRole を実行する権限がありません](#)
- [管理者として、他のユーザーにアクセスを許可したい AWS DMS](#)
- [自分の AWS アカウント以外のユーザーに自分の AWS DMS リソースへのアクセスを許可したい](#)

でアクションを実行する権限がありません AWS DMS

にアクションを実行する権限がないと AWS マネジメントコンソール 通知された場合は、管理者に連絡してサポートを依頼する必要があります。担当の管理者はお客様のユーザー名とパスワードを発行した人です。

次の例のエラーは、IAM mateojackson ユーザーがコンソールを使用して DMS AWS エンドポイントの詳細を表示しようとしているが、アクセスdms: DescribeEndpoint許可がない場合に発生します。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
dms:DescribeEndpoint on resource: my-postgresql-target
```

この場合、Mateo は、dms:DescribeEndpoint アクションを使用して my-postgresql-target エンドポイントにアクセスできるように、ポリシーの更新を管理者に依頼します。

iam:PassRole を実行する権限がありません

iam:PassRole アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して AWS DMSにロールを渡すことができるようにする必要があります。

一部の AWS のサービス では、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成する代わりに、既存のロールをそのサービスに渡すことができます。そのためには、サービスにロールを渡す権限が必要です。

以下の例のエラーは、marymajor という IAM ユーザーがコンソールを使用して AWS DMSでアクションを実行しようとする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サービスロールから付与された権限が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡すアクセス許可がありません。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

この場合、Mary のポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者にお問い合わせください。サインイン資格情報を提供した担当者が管理者です。

管理者として、他のユーザーにアクセスを許可したい AWS DMS

他のユーザーにアクセスを許可するには AWS DMS、アクセスを必要とするユーザーまたはアプリケーションにアクセス許可を付与する必要があります。AWS IAM アイデンティティセンターを使用してユーザーとアプリケーションを管理する場合は、アクセスレベルを定義するアクセス許可セットをユーザーまたはグループに割り当てます。アクセス許可セットは、ユーザーまたはアプリケーションに関連付けられている IAM ロールに自動的に IAM ポリシーを作成して割り当てます。詳細については、「AWS IAM アイデンティティセンター ユーザーガイド」の「[アクセス許可セット](#)」を参照してください。

IAM アイデンティティセンターを使用していない場合は、アクセスを必要としているユーザーまたはアプリケーションの IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) を作成する必要があります。次に、AWS DMS の適切なアクセス許可を付与するポリシーを、そのエンティティにアタッチする必要があります。アクセス許可が付与されたら、ユーザーまたはアプリケーション開発者に認証情報を提供します。これらの認証情報を使用して AWS にアクセスします。IAM ユーザー、グループ、ポリシー、アクセス許可の作成の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM アイデンティティ](#)」と「[IAM のポリシーとアクセス許可](#)」を参照してください。

自分の AWS アカウント以外のユーザーに自分の AWS DMS リソースへのアクセスを許可したい

他のアカウントのユーザーや組織外の人、リソースにアクセスするために使用できるロールを作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定できます。リソースベースのポリシーまたはアクセスコントロールリスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リソースへのアクセスを付与できます。

詳細については、以下を参照してください:

- がこれらの機能 AWS DMS をサポートしているかどうかを確認するには、「」を参照してください [が IAM と AWS Database Migration Service 連携する方法](#)。
- 所有 AWS アカウント している のリソースへのアクセスを提供する方法については、「[IAM ユーザーガイド](#)」の「[所有 AWS アカウント している別の の IAM ユーザーへのアクセスを提供する](#)」を参照してください。
- リソースへのアクセスをサードパーティーに提供する方法については AWS アカウント、IAM ユーザーガイドの「[サードパーティー AWS アカウント が所有する へのアクセスを提供する](#)」を参照してください。

- ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、IAM ユーザーガイドの [外部で認証されたユーザー \(ID フェデレーション\) へのアクセスの許可](#) を参照してください。
- クロスアカウントアクセスにおけるロールとリソースベースのポリシーの使用方法の違いについては、IAM ユーザーガイドの [IAM でのクロスアカウントのリソースへのアクセス](#) を参照してください。

を使用するために必要な IAM アクセス許可 AWS DMS

AWS DMSを使用するには、特定の IAM アクセス許可と IAM ロールを使用します。IAM ユーザーとしてサインインして、を使用する場合 AWS DMS、アカウント管理者は、このセクションで説明するポリシーを実行に使用する IAM ユーザー、グループ、またはロールにアタッチする必要があります AWS DMS。IAM アクセス許可の詳細については、『[IAM ユーザーガイド](#)』をご参照ください。

次のポリシーでは、IAM AWS DMS、Amazon EC2 AWS KMS、Amazon CloudWatch などの他の Amazon サービスから必要な特定のアクションへのアクセスとアクセス許可を付与します。Amazon EC2 CloudWatch は AWS DMS 移行をリアルタイムでモニタリングし、移行の進行状況を示すメトリクスを収集して追跡します。CloudWatch ログを使用すると、タスクの問題をデバッグできます。

Note

タグ付けを使用して AWS DMS リソースへのアクセスをさらに制限できます。タグ付けを使用して AWS DMS リソースへのアクセスを制限する方法の詳細については、「」を参照してください [リソース名とタグを使用したファイングレインアクセスコントロール](#)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "dms:*",
      "Resource": "arn:aws:dms:*:123456789012:*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:*:123456789012:key/*"
    }
  ],
}
```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:GetRole",
    "iam:PassRole",
    "iam:CreateRole",
    "iam:AttachRolePolicy"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "iam:PassedToService": "dms.amazonaws.com"
    }
  }
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:DescribeVpcs",
    "ec2:DescribeInternetGateways",
    "ec2:DescribeAvailabilityZones",
    "ec2:DescribeSubnets",
    "ec2:DescribeSecurityGroups",
    "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
    "ec2:CreateNetworkInterface",
    "ec2>DeleteNetworkInterface"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "cloudwatch:Get*",
    "cloudwatch:List*"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "logs:DescribeLogGroups",
    "logs:DescribeLogStreams",
    "logs:FilterLogEvents",
    "logs:GetLogEvents"
```

```
    ],
    "Resource": "arn:aws:logs:*:123456789012:*"
  }
]
}
```

これらの以下のアクセス許可明細は、それぞれのアクセス許可が必要な理由を理解するうえで役立ちます。

ユーザーが AWS DMS API オペレーションを呼び出せるようにするには、次のセクションが必要です。

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "dms:*",
    "Resource": "arn:aws:dms:region:account:resourcetype/id"
}
```

次のセクションは、コンソールに表示するために使用可能な AWS KMS キーとエイリアスをユーザーが一覧表示できるようにするために必要です。このエントリは、KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) がわかっていて AWS Command Line Interface、() のみを使用している場合は必要ありませんAWS CLI。

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id"
}
```

次のセクションは、エンドポイントとともに IAM ロールの ARN を渡す必要がある特定のエンドポイントタイプに必要になります。さらに、必要な AWS DMS ロールが事前に作成されていない場合、AWS DMS コンソールでロールを作成できます。すべてのロールが事前に設定されている場合、必要なものは `iam:GetRole` および `iam:PassRole` のみです。ロールの詳細については、「[で使用する IAM ロールの作成 AWS DMS](#)」をご参照ください。

```
{
```



```
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:GetRole",
        "iam:PassRole",
        "iam:CreateRole",
        "iam:AttachRolePolicy"
    ],
    "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id"
}
```

は Amazon EC2 インスタンスを作成し、作成されたレプリケーションインスタンスのネットワークを設定する AWS DMS 必要があるため、次のセクションは必須です。これらのリソースはお客様のアカウント内に存在するため、お客様に代わってこれらのアクションを実行できる必要があります。

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2>DeleteNetworkInterface"
    ],
    "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id"
}
```

次のセクションは、ユーザーがレプリケーション インスタンスのメトリクスを表示することを許可するために必要です。

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*"
    ],
    "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id"
}
```

このセクションは、ユーザーがレプリケーションログを表示することを許可するために必要です。

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogEvents"
    ],
    "Resource": "arn:aws:service:region:account:resourcetype/id"
}
```

移行に AWS DMS コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS DMS API を使用する場合は、アカウントに複数のロールを追加する必要があります。これらのロールの追加についての詳細は、「[で使用する IAM ロールの作成 AWS DMS](#)」をご参照ください。

で使用する IAM ロールの作成 AWS DMS

データベース移行に AWS DMS コンソール、AWS CLI または AWS DMS API を使用する場合は、この機能を使用する前に、AWS アカウントに 3 つの IAM ロールを追加する必要があります AWS DMS。これらのロールのうち 2 つは `dms-vpc-role` と `dms-cloudwatch-logs-role` です。Amazon Redshift をターゲットデータベースとして使用する場合は、`dms-access-for-endpoint` AWS アカウントに IAM ロールも追加する必要があります。

管理ポリシーの更新は自動です。IAM ロールでカスタムポリシーを使用する場合、このドキュメントで管理ポリシーの更新事項がないか定期的に確認してください。管理ポリシーの詳細は、`get-policy` コマンドと `get-policy-version` コマンドを組み合わせて使用して表示できます。

たとえば、次の `get-policy` コマンドは、指定された IAM ロールに関する情報を取得します。

```
aws iam get-policy --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonDMSVPCManagementRole
```

コマンドから返される情報は、次のとおりです。

```
{
  "Policy": {
    "PolicyName": "AmazonDMSVPCManagementRole",
    "PolicyId": "ANPAJHKIGMBQI4AEFFSY0",
    "Arn": "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSVPCManagementRole",
    "Path": "/service-role/",
    "DefaultVersionId": "v4",
    "AttachmentCount": 1,
    "PermissionsBoundaryUsageCount": 0,
    "IsAttachable": true,
    "Description": "Provides access to manage VPC settings for AWS managed customer
configurations",
    "CreateDate": "2015-11-18T16:33:19+00:00",
    "UpdateDate": "2024-07-25T15:19:01+00:00",
    "Tags": []
  }
}
```

次の `get-policy-version` コマンドは、IAM ポリシー情報を取得します。

```
aws iam get-policy-version --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/  
AmazonDMSVPCManagementRole --version-id v4
```

コマンドから返される情報は、次のとおりです。

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Sid": "ExampleStatementID",  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "ec2:CreateNetworkInterface",  
        "ec2:DeleteNetworkInterface",  
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",  
        "ec2:DescribeDhcpOptions",  
        "ec2:DescribeInternetGateways",  
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",  
        "ec2:DescribeSecurityGroups",  
        "ec2:DescribeSubnets",  
        "ec2:DescribeVpcs",  
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"  
      ],  
      "Resource": "*"   
    }  
  ]  
}
```

同じコマンドを使用して、AmazonDMSRedshiftS3Role および AmazonDMSCloudWatchLogsRole 管理ポリシーに関する情報を取得できます。

次の手順では、dms-vpc-role、dms-cloudwatch-logs-role、および dms-access-for-endpoint の各 IAM ロールを作成します。

AWS CLI または AWS DMS API で使用する dms-vpc-role IAM ロールを作成するには

1. 次の IAM ポリシーを含む JSON ファイルを作成します。JSON ファイルに `dmsAssumeRolePolicyDocument.json` という名前を付けます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "dms.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

次のコマンドを使用して、AWS CLI を使用してロールを作成します。

```
aws iam create-role --role-name dms-vpc-role --assume-role-policy-document file://
dmsAssumeRolePolicyDocument.json
```

2. 次のコマンドを使用して AmazonDMSVPCManagementRole ポリシーを dms-vpc-role にアタッチします。

```
aws iam attach-role-policy --role-name dms-vpc-role --policy-arn
arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSVPCManagementRole
```

AWS CLI または AWS DMS API で使用する dms-cloudwatch-logs-role IAM ロールを作成するには

1. 次の IAM ポリシーを含む JSON ファイルを作成します。JSON ファイルに dmsAssumeRolePolicyDocument2.json という名前を付けます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "dms.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

次のコマンドを使用して、AWS CLI を使用してロールを作成します。

```
aws iam create-role --role-name dms-cloudwatch-logs-role --assume-role-policy-document file://dmsAssumeRolePolicyDocument2.json
```

2. 次のコマンドを使用して AmazonDMSCloudWatchLogsRole ポリシーを dms-cloudwatch-logs-role にアタッチします。

```
aws iam attach-role-policy --role-name dms-cloudwatch-logs-role --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSCloudWatchLogsRole
```

Amazon Redshift をターゲットデータベースとして使用する場合は、IAM ロール `dms-access-for-endpoint` を作成して Amazon S3 へのアクセスを可能にする必要があります。

ターゲット データベースとしての Amazon Redshift で使用する IAM ロール `dms-access-for-endpoint` を作成するには

1. 次の IAM ポリシーを含む JSON ファイルを作成します。JSON ファイルに `dmsAssumeRolePolicyDocument3.json` という名前を付けます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "1",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "dms.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    },
    {
      "Sid": "2",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "redshift.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

2. 次のコマンドを使用して、AWS CLI を使用してロールを作成します。

```
aws iam create-role --role-name dms-access-for-endpoint --assume-role-policy-document file:///dmsAssumeRolePolicyDocument3.json
```

3. 次のコマンドを使用して AmazonDMSRedshiftS3Role ポリシーを dms-access-for-endpoint ロールにアタッチします。

```
aws iam attach-role-policy --role-name dms-access-for-endpoint \  
    --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSRedshiftS3Role
```

これで、AWS CLI または AWS DMS API を使用するための IAM ポリシーが設定されました。

サービス間の混乱した代理の防止

混乱した代理問題は、アクションを実行するためのアクセス許可を持たないエンティティが、より特権のあるエンティティにアクションの実行を強制できてしまう場合に生じる、セキュリティ上の問題です。では AWS、サービス間のなりすましにより、混乱した代理問題が発生する可能性があります。サービス間でのなりすましは、1 つのサービス (呼び出し元サービス) が、別のサービス (呼び出し対象サービス) を呼び出すときに発生する可能性があります。呼び出し元サービスは、本来ならアクセスすることが許可されるべきではない方法でその許可を使用して、別のお客様のリソースに対する処理を実行するように操作される場合があります。これを防ぐため、AWS では、アカウントのリソースへのアクセス権が付与されたサービスプリンシパルで、すべてのサービスのデータを保護するために役立つツールを提供しています。

リソースポリシーで [aws:SourceArn](#) および [aws:SourceAccount](#) グローバル条件コンテキストキーを使用して、ガリソースに別のサービス AWS Database Migration Service に付与するアクセス許可を制限することをお勧めします。aws:SourceArn 値に AWS DMS レプリケーションインスタンス名 (ARN) などのアカウント ID が含まれていない場合は、両方のグローバル条件コンテキストキーを使用してアクセス権を制限する必要があります。同じポリシーステートメントでこれらのグローバル条件コンテキストキーの両方を使用し、アカウント ID にaws:SourceArn の値が含まれていない場合、aws:SourceAccount 値と aws:SourceArn 値の中のアカウントには、同じアカウント ID を使用する必要があります。クロスサービスのアクセスにリソースを 1 つだけ関連付けたい場合は、aws:SourceArn を使用します。そのアカウント内のリソースをクロスサービスの使用に関連付けることを許可する場合は、aws:SourceAccount を使用します。

AWS DMS は 3.4.7 以降の混乱した代理オプションをサポートしています。詳細については、「[AWS Database Migration Service 3.4.7 リリースノート](#)」を参照してください。レプリケーションインスタンスが AWS DMS 3.4.6 以前のバージョンを使用している場合は、混乱した代理オプションを設定する前に必ず最新バージョンにアップグレードしてください。

混乱した代理問題から保護するための最も効果的な方法は、リソースの完全な ARN を指定して、aws:SourceArn グローバル条件コンテキストキーを使用することです。リソースの完全な ARN が不明な場合や、複数のリソースを指定する場合には、グローバルコンテキスト条件キー aws:SourceArn で、ARN の未知部分を示すためにワイルドカード文字 (*) を使用します。例えば、arn:aws:dms:*:**123456789012**:rep:*。

トピック

- [サービス間の混乱した代理防止のために AWS DMS API で使用する IAM ロール](#)
- [サービス間の混乱を防ぐために Amazon S3 にプリフライト評価を保存する IAM ポリシー](#)

- [サービス間の混乱した代理防止 AWS DMS のための のターゲットエンドポイントとしての Amazon DynamoDB の使用](#)

サービス間の混乱した代理防止のために AWS DMS API で使用する IAM ロール

データベース移行に AWS CLI または AWS DMS API を使用するには、 の機能を使用する前に `dms-vpc-role` および `dms-cloudwatch-logs-role` IAM ロールを AWS アカウントに追加する必要があります AWS DMS。詳細については、「[で使用する IAM ロールの作成 AWS DMS](#)」を参照してください。

次の例は、`my-replication-instance` レプリケーションインスタンスで `dms-vpc-role` ロールを使用する際のポリシーを示しています。これらのポリシーを使用して、混乱した代理問題を防止します。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowDMSAssumeRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "AWS:SourceAccount": "111122223333"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:dms:*:123456789012:*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

サービス間の混乱を防ぐために Amazon S3 にプリフライト評価を保存する IAM ポリシー

事前評価の結果を S3 バケットに保存するには、Amazon S3 のオブジェクトの管理を許可する AWS DMS IAM ポリシーを作成します。詳細については、「[IAM リソースを作成する](#)」を参照してください。

次の例は、指定されたユーザーアカウントですべてのタスクと評価の実行へのアクセス AWS DMS をに許可する IAM ロールに設定されている混乱した代理条件を持つ信頼ポリシーを示しています。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowDMSAssumeRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "AWS:SourceAccount": "111122223333"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": [
            "arn:aws:dms*:123456789012:assessment-run:*",
            "arn:aws:dms*:123456789012:task:*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

サービス間の混乱した代理防止 AWS DMS のための のターゲットエンドポイントとしての Amazon DynamoDB の使用

Amazon DynamoDB をデータベース移行のターゲットエンドポイントとして使用するには、 が DynamoDB テーブルを AWS DMS 引き受けてアクセスを許可する IAM ロールを作成する必要があります。その後、AWS DMSでターゲットの DynamoDB エンドポイントを作成する際に、このロールを使用します。詳細については、「[ターゲットとしての Amazon DynamoDB の使用](#)」を参照してください。

次の例は、すべての AWS DMS エンドポイントが DynamoDB テーブルにアクセスできるようにする IAM ロールに設定されている混乱した代理条件を持つ信頼ポリシーを示しています。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowDMSAssumeRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "AWS:SourceAccount": "111122223333"
        }
      },
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": [
          "arn:aws:dms:*:123456789012:assessment-run:*",
          "arn:aws:dms:*:123456789012:task:*"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

AWS の 管理ポリシー AWS Database Migration Service

トピック

- [AWS マネージドポリシー: AmazonDMSVPCManagementRole](#)
- [AWS マネージドポリシー: AWSDMSServerlessServiceRolePolicy](#)
- [AWS マネージドポリシー: AmazonDMSCloudWatchLogsRole](#)
- [AWS マネージドポリシー: AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy](#)
- [AWS マネージドポリシー: AmazonDMSRedshiftS3Role](#)
- [AWS DMS AWS 管理ポリシーの更新](#)

AWS マネージドポリシー: AmazonDMSVPCManagementRole

このポリシーは `dms-vpc-role` ロールにアタッチされ、 がユーザーに代わってアクションを実行 AWS DMS できるようにします。

このポリシーは、 がネットワークリソースを管理できるようにする寄稿者アクセス許可を付与 AWS DMS します。

アクセス許可の詳細

このポリシーには、次の操作が含まれます。

- `ec2:CreateNetworkInterface` – ネットワークインターフェイスを作成するには、このアクセス許可 AWS DMS が必要です。AWS DMS レプリケーションインスタンスがソースおよびターゲットデータベースに接続するには、これらのインターフェイスは不可欠です。
- `ec2:DeleteNetworkInterface` – 不要になったネットワークインターフェイスをクリーンアップするには、このアクセス許可 AWS DMS が必要です。これは、リソース管理と不必要なコストの回避に役立ちます。
- `ec2:DescribeAvailabilityZones` – このアクセス許可により、AWS DMS はリージョン内のアベイラビリティゾーンに関する情報を取得できます。AWS DMS はこの情報を使用して、冗長性と可用性のために正しいゾーンにリソースをプロビジョニングします。
- `ec2:DescribeDhcpOptions` – 指定された VPC の DHCP オプションセットの詳細 AWS DMS を取得します。この情報は、レプリケーションインスタンスにネットワークを正しく設定するために必要です。

- `ec2:DescribeInternetGateways` – VPC で設定されたインターネットゲートウェイを理解するために、このアクセス許可が必要になる AWS DMS 場合があります。この情報は、レプリケーションインスタンスまたはデータベースにインターネットアクセスが必要な場合に不可欠です。
- `ec2:DescribeNetworkInterfaces` – VPC 内の既存のネットワークインターフェイスに関する情報 AWS DMS を取得します。この情報は、AWS DMS がネットワークインターフェイスを正しく設定し、移行プロセスに適したネットワーク接続を確保するために必要です。
- `ec2:DescribeSecurityGroups` – セキュリティグループは、インスタンスとリソースへのインバウンドトラフィックとアウトバウンドトラフィックを制御します。は、ネットワークインターフェイスを正しく設定し、レプリケーションインスタンスとデータベース間の適切な通信を確保するために、セキュリティグループを記述 AWS DMS する必要があります。
- `ec2:DescribeSubnets` – このアクセス許可により AWS DMS、は VPC 内のサブネットを一覧表示できます。はこの情報 AWS DMS を使用して、適切なサブネットでレプリケーションインスタンスを起動し、必要なネットワーク接続を確保します。
- `ec2:DescribeVpcs` - VPC の記述は、AWS DMS がレプリケーションインスタンスとデータベースが配置されているネットワーク環境を理解するために不可欠です。これには、CIDR ブロックやその他の VPC 固有の設定を知ることが含まれます。
- `ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute` – このアクセス許可は、が管理するネットワークインターフェイスの属性を変更 AWS DMS するために必要です。これには、接続とセキュリティを確保するための設定の調整が含まれる場合があります。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2>DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
```

```
    "ec2:DescribeVpcs",
    "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
  ],
  "Resource": "*"
}
]
```

AWS マネージドポリシー: AWSDMSServerlessServiceRolePolicy

このポリシーは `AWSServiceRoleForDMSServerless` ロールにアタッチされ、がユーザーに代わってアクションを実行 AWS DMS できるようにします。詳細については、「[のサービスにリンクされたロール AWS DMS](#)」を参照してください。

このポリシーは、 がレプリケーションリソースを管理できるようにする寄稿者アクセス許可を付与 AWS DMS します。

アクセス許可の詳細

このポリシーには、以下のアクセス許可が含まれています。

- AWS DMS – プリンシパルが AWS DMS リソースとやり取りできるようにします。
- Amazon S3 – DMS が移行前評価を保存するための S3 バケットを作成できるようにします。S3 バケットはリージョンごとに 1 人のユーザーに対して作成され、そのバケットポリシーはアクセスをサービスのサービスロールのみに制限します。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "id0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dms:CreateReplicationInstance",
        "dms:CreateReplicationTask"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "dms:req-tag/ResourceCreatedBy": "DMSServerless"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
    }
  }
},
{
  "Sid": "id1",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "dms:DescribeReplicationInstances",
    "dms:DescribeReplicationTasks"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "id2",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "dms:StartReplicationTask",
    "dms:StopReplicationTask",
    "dms:ModifyReplicationTask",
    "dms>DeleteReplicationTask",
    "dms:ModifyReplicationInstance",
    "dms>DeleteReplicationInstance"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:dms:*:*:rep:*",
    "arn:aws:dms:*:*:task:*"
  ],
  "Condition": {
    "StringEqualsIgnoreCase": {
      "aws:ResourceTag/ResourceCreatedBy": "DMSServerless"
    }
  }
},
{
  "Sid": "id3",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "dms:TestConnection",
    "dms>DeleteConnection"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:dms:*:*:rep:*",
    "arn:aws:dms:*:*:endpoint:*"
  ]
}
```



```
    },
    {
      "Sid": "id4",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObjectTagging"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::dms-serverless-premigration-results-*",
        "arn:aws:s3:::dms-premigration-results-*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "id5",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::dms-serverless-premigration-results-*",
        "arn:aws:s3:::dms-premigration-results-*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "id6",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dms:StartReplicationTaskAssessmentRun"
```

```

    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:dms:*:*:task:*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
        }
    }
}
]
}

```

AWS マネージドポリシー: AmazonDMSCloudWatchLogsRole

このポリシーは `dms-cloudwatch-logs-role` ロールにアタッチされ、`が`ユーザーに代わってアクションを実行 AWS DMS できるようにします。詳細については、「[のサービスにリンクされたロールの使用 AWS DMS](#)」を参照してください。

このポリシーは、`が` CloudWatch Logs AWS DMS にレプリケーションログを発行できるようにする寄稿者アクセス許可を付与します。

アクセス許可の詳細

このポリシーには、以下のアクセス許可が含まれています。

- `logs` – プリンシパルにログを CloudWatch Logs に公開することを許可します。このアクセス許可は、AWS DMS が CloudWatch を使用してレプリケーションログを表示できるようにするために必要です。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowDescribeOnAllLogGroups",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [

```

```

        "logs:DescribeLogGroups"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "AllowDescribeOfAllLogStreamsOnDmsTasksLogGroup",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:DescribeLogStreams"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:logs::*:log-group:dms-tasks-*",
        "arn:aws:logs::*:log-group:dms-serverless-replication-*"
    ]
},
{
    "Sid": "AllowCreationOfDmsLogGroups",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:CreateLogGroup"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:logs::*:log-group:dms-tasks-*",
        "arn:aws:logs::*:log-group:dms-serverless-replication-*:log-
stream:"
    ]
},
{
    "Sid": "AllowCreationOfDmsLogStream",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:CreateLogStream"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:logs::*:log-group:dms-tasks-*:log-stream:dms-task-*",
        "arn:aws:logs::*:log-group:dms-serverless-replication-*:log-
stream:dms-serverless-*"
    ]
},
{
    "Sid": "AllowUploadOfLogEventsToDmsLogStream",
    "Effect": "Allow",

```

```
        "Action": [
            "logs:PutLogEvents"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-tasks-*:log-stream:dms-task-*",
            "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-serverless-replication-*:log-stream:dms-serverless-*"
        ]
    }
}
```

AWS マネージドポリシー: AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy

AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy を IAM エンティティにアタッチすることはできません。このポリシーは、Fleet AWS DMS Advisor がユーザーに代わってアクションを実行できるようにするサービスにリンクされたロールにアタッチされます。詳細については、「[のサービスにリンクされたロールの使用 AWS DMS](#)」を参照してください。

このポリシーは、Fleet Advisor AWS DMS が Amazon CloudWatch メトリクスを発行できるようにする寄稿者アクセス許可を付与します。

アクセス許可の詳細

このポリシーには、以下のアクセス許可が含まれています。

- cloudwatch – プリンシパルがメトリクスのデータポイントを Amazon CloudWatch に公開することを許可します。このアクセス許可は、Fleet Advisor AWS DMS が CloudWatch を使用してデータベースメトリクスを含むグラフを表示できるようにするために必要です。

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": {
```

```
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Action": "cloudwatch:PutMetricData",
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "cloudwatch:namespace": "AWS/DMS/FleetAdvisor"
  }
}
```

AWS マネージドポリシー: AmazonDMSRedshiftS3Role

このポリシーは、が Redshift エンドポイントの S3 設定を管理 AWS DMS できるようにするアクセス許可を提供します。

アクセス許可の詳細

このポリシーには、次の操作が含まれます。

- s3:CreateBucket - DMS が「dms-」プレフィックスを持つ S3 バケットを作成することを許可します
- s3:ListBucket - DMS が「dms-」プレフィックスを持つ S3 バケットの内容を一覧表示することを許可します
- s3:DeleteBucket - DMS が「dms-」プレフィックスを持つ S3 バケットを削除することを許可します
- s3:GetBucketLocation - DMS が S3 バケットがあるリージョンを取得することを許可します
- s3:GetObject - DMS が「dms-」プレフィックスを持つ S3 バケットからオブジェクトを取得することを許可します
- s3:PutObject - DMS が「dms-」プレフィックスを使用して S3 バケットにオブジェクトを追加することを許可します
- s3:DeleteObject - DMS が「dms-」プレフィックスを持つ S3 バケットからオブジェクトを削除することを許可します
- s3:GetObjectVersion - DMS がバージョンングされたバケット内の特定のバージョンのオブジェクトを取得することを許可します
- s3:GetBucketPolicy - DMS がバケットポリシーを取得することを許可します
- s3:PutBucketPolicy - DMS がバケットポリシーを作成または更新することを許可します

- s3:GetBucketAcl - DMS がバケットアクセスコントロールリスト (ACL) を取得することを許可します
- s3:PutBucketVersioning - DMS がバケットのバージョニングを有効化または停止することを許可します
- s3:GetBucketVersioning - DMS がバケットのバージョニングステータスを取得することを許可します
- s3:PutLifecycleConfiguration - DMS がバケットのライフサイクルルールを作成または更新することを許可します
- s3:GetLifecycleConfiguration - DMS がバケット用に設定されたライフサイクルルールを取得することを許可します
- s3:DeleteBucketPolicy - DMS がバケットポリシーを削除することを許可します

これらのアクセス許可はすべて、ARN パターン「arn:aws:s3:::dms-*」を持つリソースにのみ適用されます。

JSON ポリシードキュメント

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",

```

```
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:DeleteBucketPolicy"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::dms-*"
}
]
```

AWS DMS AWS 管理ポリシーの更新

このサービスがこれらの変更の追跡を開始 AWS DMS してからの の AWS 管理ポリシーの更新に関する詳細を表示します。このページの変更に関する自動アラートについては、 AWS DMS ドキュメント履歴ページの RSS フィードにサブスクライブしてください。

変更	説明	日付
AWSDMSServerlessServiceRolePolicy – 変更	AWS DMS が更新されAWSDMSServerlessServiceRolePolicy 、DMS が S3 バケットを作成し、DMS サーバーレスに関連しないレプリケーションタスクの移行前評価結果をそれらのバケットに配置することができるようになりました。	2025 年 11 月 5 日
AWS DMS Serverless のサービスにリンクされたロール – 変更	AWS DMS はAWSDMSServerlessServiceRolePolicy 、移行前評価の実行をサポートdms:StartReplicationTaskAssessmentRun できるように更新されました。AWS DMS また、サーバーレスサービスにリンクされたロールを更新	2025 年 2 月 14 日

変更	説明	日付
	して S3 バケットを作成し、移行前評価結果をそれらのバケットに配置しました。	
AWS DMSServerlessServiceRolePolicy – 変更	AWS DMS dms:ModifyReplicationTask は、レプリケーションタスクを変更するために ModifyReplicationTask オペレーションを呼び出すために AWS DMS Serverless が必要とするを追加しました。 dms:ModifyReplicationInstance は、レプリケーションインスタンスを変更するために ModifyReplicationInstance オペレーションを呼び出すために AWS DMS Serverless が必要とする AWS DMS を追加しました。	2025 年 1 月 17 日
AmazonDMSVPCManagementRole - 変更	AWS DMS がユーザーに代わってネットワーク設定を管理できるようにする ec2:DescribeDhcpOptions および AWS DMS ec2:DescribeNetworkInterfaces オペレーションが追加されました。	2024 年 6 月 17 日

変更	説明	日付
AWSDMSServerlessServiceRolePolicy – 新しいポリシー	AWS DMS に、Amazon CloudWatch メトリクスの公開など、 <code>ガ</code> ユーザーに代わってサービスを作成および管理 AWS DMS することを許可する <code>AWSDMSServerlessServiceRolePolicy</code> ロールが追加されました。	2023 年 5 月 22 日
AmazonDMSCloudWatchLogsRole – 変更	AWS DMS は、サーバーレスレプリケーション設定から CloudWatch Logs への AWS DMS レプリケーションログのアップロードを許可するために、付与された各アクセス許可にサーバーレスリソースの ARN を追加しました。	2023 年 5 月 22 日
AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy – 新しいポリシー	AWS DMS Fleet Advisor は、メトリクスデータポイントを Amazon CloudWatch に発行できるようにする新しいポリシーを追加しました。	2023 年 3 月 6 日
AWS DMS が変更の追跡を開始しました	AWS DMS は、AWS 管理ポリシーの変更の追跡を開始しました。	2023 年 3 月 6 日

のコンプライアンス検証 AWS Database Migration Service

サードパーティーの監査者は、複数の コンプライアンスプログラム AWS Database Migration Service の一環として のセキュリティと AWS コンプライアンスを評価します。これには次のものが含まれます：

- SOC
- PCI
- ISO
- FedRAMP
- DoD CC SRG
- HIPAA BAA
- MTCS
- CS
- K-ISMS
- ENS High
- OSPAR
- HITRUST CSF

特定のコンプライアンスプログラムの対象となる AWS サービスのリストについては、「[コンプライアンスAWS プログラムによる対象範囲内のサービスコンプライアンス](#)」を参照してください。一般的な情報については、[AWS 「コンプライアンスプログラム」](#)を参照してください。

を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます AWS Artifact。詳細については、「[アーティファクトでの AWS レポートのダウンロード](#)」を参照してください。

を使用する際のお客様のコンプライアンス責任 AWS DMS は、お客様のデータの機密性、貴社のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。では、コンプライアンスに役立つ以下のリソース AWS を提供しています。

- 「[セキュリティ & コンプライアンス クイックリファレンスガイド](#)」 – これらのデプロイガイドには、アーキテクチャ上の考慮事項の説明と、AWSでセキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン環境をデプロイするためのステップが記載されています。

- [アマゾン ウェブ サービスでの HIPAA セキュリティとコンプライアンスのための設計ホワイトペーパー](#) – このホワイトペーパーでは、企業が AWS を使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法について説明します。
- [AWS コンプライアンスリソース](#) – このワークブックとガイドのコレクションは、お客様の業界や地域に適用される場合があります。
- [AWS Config](#) – この AWS サービスは、リソース設定が社内プラクティス、業界ガイドライン、および規制にどの程度準拠しているかを評価します。
- [AWS Security Hub CSPM](#) – この AWS サービスは、内のセキュリティ状態を包括的に把握 AWS し、セキュリティ業界標準とベストプラクティスへの準拠を確認するのに役立ちます。

の耐障害性 AWS Database Migration Service

AWS グローバルインフラストラクチャは、AWS リージョンとアベイラビリティゾーンを中心に構築されています。AWS リージョンは、低レイテンシー、高スループット、および高度に冗長なネットワークで接続された複数の物理的に分離および分離されたアベイラビリティゾーンを提供します。アベイラビリティゾーンでは、アベイラビリティゾーン間で中断せずに、自動的にフェイルオーバーするアプリケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティゾーンは、従来の単一または複数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、およびスケーラビリティが優れています。

AWS リージョンとアベイラビリティゾーンの詳細については、[AWS 「グローバルインフラストラクチャ」](#) を参照してください。

AWS グローバルインフラストラクチャに加えて、マルチ AZ オプションを選択すると、はマルチ AZ 配置を使用してレプリケーションインスタンスの高可用性とフェイルオーバーサポート AWS DMS を提供します。

マルチ AZ 配置では、AWS DMS はレプリケーションインスタンスのスタンバイレプリカを別のアベイラビリティゾーンに自動的にプロビジョニングおよび維持します。プライマリレプリケーション インスタンスは、同期的にスタンバイレプリカにレプリケートされます。プライマリレプリケーション インスタンスに障害が発生するか、応答しない場合、スタンバイ状態で中断時間をできる限り抑えて、実行中のタスクを再開します。プライマリはその状態を常にスタンバイにレプリケーションしているため、マルチ AZ 配置ではパフォーマンス上のオーバーヘッドが発生します。

マルチ AZ 配置の使用については、「[AWS DMS レプリケーションインスタンスの使用](#)」をご参照ください。

のインフラストラクチャセキュリティ AWS Database Migration Service

マネージドサービスである AWS Database Migration Service は、AWS グローバルネットワークセキュリティで保護されています。AWS セキュリティサービスと インフラストラクチャ AWS を保護する方法については、[AWS 「クラウドセキュリティ」](#)を参照してください。インフラストラクチャセキュリティのベストプラクティスを使用して環境を AWS 設計するには、「Security Pillar AWS Well-Architected Framework」の「[Infrastructure Protection](#)」を参照してください。

AWS が公開した API コールを使用して、ネットワーク AWS DMS 経由で にアクセスします。クライアントは次をサポートする必要があります。

- Transport Layer Security (TLS)。TLS 1.2 が必須で、TLS 1.3 をお勧めします。
- DHE (楕円ディフィー・ヘルマン鍵共有) や ECDHE (楕円曲線ディフィー・ヘルマン鍵共有) などの完全前方秘匿性 (PFS) による暗号スイート。これらのモードは Java 7 以降など、ほとんどの最新システムでサポートされています。

これらの API オペレーションは、任意のネットワークロケーションから呼び出すことができます。は、リソースベースのアクセスポリシー AWS DMS もサポートしています。これにより、ソース IP アドレスなどに基づいてアクションとリソースの制限を指定できます。さらに、AWS DMS ポリシーを使用して、特定の Amazon VPC エンドポイントまたは特定の仮想プライベートクラウド (VPCs) からのアクセスを制御できます。これにより、実質的に、ネットワーク内の特定の VPC からのみ、特定の AWS DMS リソースへの AWS ネットワークアクセスが分離されます。でリソースベースのアクセスポリシーを使用する方法の詳細については AWS DMS、「」を参照してください [リソース名とタグを使用したファイングレインアクセスコントロール](#)。

1 つの VPC AWS DMS 内で との通信を制限するには、AWS DMS を介して に接続できる VPC インターフェイスエンドポイントを作成できます AWS PrivateLink。AWS PrivateLink は、への呼び出し AWS DMS とそれに関連する結果が、インターフェイスエンドポイントが作成される特定の VPC に制限されたままになるようにします。その後、AWS CLI または SDK を使用して実行するすべての AWS DMS コマンドで、このインターフェイスエンドポイントの URL をオプションとして指定できます。これにより、との通信全体が VPC に限定 AWS DMS され、それ以外の場合はパブリックインターネットに表示されなくなります。

単一の VPC 内の DMS にアクセスするためのインターフェイスエンドポイントを作成するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、 <https://console.aws.amazon.com/vpc/> で Amazon VPC コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Endpoints] (エンドポイント) を選択します。これにより、エンドポイントの作成ページが開き、VPC から へのインターフェイスエンドポイントを作成できます AWS DMS。
3. AWS サービスを選択し、サービス名を検索して値を選択します。この場合は、次の形式 AWS DMS になります。

```
com.amazonaws.region.dms
```

ここで、 *h* が AWS DMS 実行する AWS リージョン *region* を指定します。たとえば、 *us-west-2* で `com.amazonaws.us-west-2.dms`。

4. [VPC] では、例えば `vpc-12abcd34` のように VPC から作成するインターフェイス エンドポイントを選択します。
5. [Availability Zone] (アベイラビリティーゾーン) と [Subnet ID] (サブネット ID) の値を選択します。これらの値は選択した AWS DMS エンドポイントが実行可能な場所 (例えば `us-west-2a` (`usw2-az1`) や `subnet-ab123cd4`) を示す必要があります。
6. [Enable DNS name] (DNS 名を有効化) を選択して、DNS 名でエンドポイントを作成します。この DNS 名は、ランダムな文字列 (`ab12dc34`) とハイフンでつながれたエンドポイント ID (`vpce-12abcd34efg567hij`) からなります。これらは、ドットで区切られた逆の順序でドットによって、追加された `vpce` (`dms.us-west-2.vpce.amazonaws.com`) とサービス名から区切られます。

例: `vpce-12abcd34efg567hij-ab12dc34.dms.us-west-2.vpce.amazonaws.com`。

7. [Security group] (セキュリティグループ) では、エンドポイントに使用するグループを選択します。

セキュリティグループを設定する際、そのグループ内からのアウトバウンド HTTPS コールを許可するようにしてください。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「[セキュリティグループ作成](#)」をご参照ください。

8. [Full Access] (完全アクセス) またはカスタム値を [Policy] (ポリシー) で選択します。例えば、エンドポイントの特定のアクションとリソースへのアクセスを制限する、次のようなカスタムポリシーを選択できます。

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": "dms:*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Principal": "*"
    },
    {
      "Action": [
        "dms:ModifyReplicationInstance",
        "dms>DeleteReplicationInstance"
      ],
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "arn:aws:dms:us-west-2:<account-id>:rep:<replication-instance-id>",
      "Principal": "*"
    }
  ]
}
```

ここでは、サンプルポリシーにより、特定のレプリケーションインスタンスの削除または変更を除き、すべての AWS DMS API コールが許可されます。

ステップ 6 でオプションとして作成した DNS 名を使用して形成された URL を指定できるようになりました。作成したインターフェイスエンドポイントを使用してサービスインスタンスにアクセスするには、すべての AWS DMS CLI コマンドまたは API オペレーションにこれを指定します。例えば、以下に示すように、この VPC で DMS CLI コマンド `DescribeEndpoints` を実行することが可能です。

```
$ aws dms describe-endpoints --endpoint-url https://vpce-12abcd34efg567hij-ab12dc34.dms.us-west-2.vpce.amazonaws.com
```

プライベート DNS オプションを有効にすると、エンドポイント URL をリクエストに指定する必要はありません。

VPC インターフェイス エンドポイントの作成と使用 (プライベート DNS オプションの有効化を含む) の詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「[インターフェイス VPC エンドポイント \(AWS PrivateLink\)](#)」をご参照ください。

リソース名とタグを使用したファイングレインアクセスコントロール

Amazon リソースネーム (ARNs) に基づくリソース名とリソースタグを使用して、AWS DMS リソースへのアクセスを管理できます。これを行うには、許可されたアクションを定義するか、条件ステートメントを IAM ポリシーに含めます。

リソース名を使用したアクセスの制御

IAM ユーザーアカウントを作成し、AWS DMS リソースの ARN に基づいてポリシーを割り当てることができます。

次のポリシーは、ARN `arn:aws:dms:us-east-1:152683116:rep:DOH67ZTOXGLIXMIHKITV` を使用した AWS DMS レプリケーションインスタンスへのアクセスを拒否します。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "dms:*"
      ],
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "arn:aws:dms:us-east-1:111122223333:rep:DOH67ZTOXGLIXMIHKITV"
    }
  ]
}
```

たとえば、このポリシーが有効になっていると、次のコマンドは失敗します。

```
$ aws dms delete-replication-instance
--replication-instance-arn "arn:aws:dms:us-east-1:152683116:rep:DOH67ZTOXGLIXMIHKITV"
```



```
A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the
DeleteReplicationInstance
operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform:
dms:DeleteReplicationInstance on resource: arn:aws:dms:us-
east-1:152683116:rep:D0H67ZTOXGLIXMIHKITV
```

```
$ aws dms modify-replication-instance
--replication-instance-arn "arn:aws:dms:us-
east-1:152683116:rep:D0H67ZTOXGLIXMIHKITV"
```

```
A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the
ModifyReplicationInstance
operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform:
dms:ModifyReplicationInstance on resource: arn:aws:dms:us-
east-1:152683116:rep:D0H67ZTOXGLIXMIHKITV
```

AWS DMS エンドポイントとレプリケーションタスクへのアクセスを制限する IAM ポリシーを指定することもできます。

次のポリシーは、AWS DMS エンドポイントの ARN を使用してエンドポイントへのアクセスを制限します。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "dms:*"
      ],
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "arn:aws:dms:us-
east-1:111122223333:endpoint:D6E37YBXTNH0A6XRQSZCUGX"
    }
  ]
}
```

たとえば、次のコマンドは、エンドポイントの ARN を使用するポリシーが有効になっていると失敗します。

```
$ aws dms delete-endpoint
  --endpoint-arn "arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:D6E37YBXTNH0A6XRQSZCUGX"
```

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the DeleteEndpoint operation:

```
User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform:
  dms:DeleteEndpoint
on resource: arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:D6E37YBXTNH0A6XRQSZCUGX
```

```
$ aws dms modify-endpoint
  --endpoint-arn "arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:D6E37YBXTNH0A6XRQSZCUGX"
```

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the ModifyEndpoint operation:

```
User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform:
  dms:ModifyEndpoint
on resource: arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:D6E37YBXTNH0A6XRQSZCUGX
```

次のポリシーは、AWS DMS タスクの ARN を使用してタスクへのアクセスを制限します。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "dms:*"
      ],
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "arn:aws:dms:us-east-1:111122223333:task:U03YR4N47DXH3ATT4YMW0IT"
    }
  ]
}
```

たとえば、次のコマンドは、タスクの ARN を使用するポリシーが有効になっていると失敗します。

```
$ aws dms delete-replication-task
--replication-task-arn "arn:aws:dms:us-east-1:152683116:task:U03YR4N47DXH3ATT4YMW0IT"
```

```
A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the DeleteReplicationTask
operation:
User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform:
dms:DeleteReplicationTask
on resource: arn:aws:dms:us-east-1:152683116:task:U03YR4N47DXH3ATT4YMW0IT
```

タグを使用したアクセスへのコントロール

AWS DMS は、追加のタグ付け要件なしで、ユーザー定義ポリシーで利用できる共通のキーと値のペアのセットを定義します。AWS DMS リソースのタグ付けの詳細については、「」を参照してください [AWS Database Migration Service でのリソースへのタグ付け](#)。

以下は、で利用できる標準タグの一覧です AWS DMS。

- `aws:CurrentTime` – リクエストの日時を表し、一時的な条件に基づいてアクセス制限を許可します。
- `aws:EpochTime` – このタグは上記の `aws:CurrentTime` タグと似ていますが、現在の時刻が Unix エポックからの経過秒数で表されることが異なります。
- `aws:MultiFactorAuthPresent` – これはリクエストが多要素認証を介して署名されたかどうかを示すブールタグです。
- `aws:MultiFactorAuthAge` – 多要素認証トークンの期間 (秒) へのアクセスを提供します。
- `aws:principaltype` - 現在のリクエストに対するプリンシパルのタイプ (ユーザー、アカウント、フェデレーテッドユーザーなど) へのアクセスを提供します。
- `aws:SourceIp` - リクエストを発行するユーザーのソース IP アドレスを表します。
- `aws:UserAgent` – リソースをリクエストしているクライアントアプリケーションに関する情報を提供します。
- `aws:userid` – リクエストを発行しているユーザーの ID へのアクセスを提供します。
- `aws:username` – リクエストを発行しているユーザーの名前へのアクセスを提供します。
- `dms:InstanceClass` – レプリケーション インスタンスホストのコンピューティングサイズへのアクセスを提供します。
- `dms:StorageSize` - ストレージボリュームサイズ (GB) へのアクセスを提供します。

独自のタグを定義することもできます。カスタマー定義のタグは、AWS タグ付けサービスに保持される単純なキーと値のペアです。このタグを AWS DMS リソース (レプリケーション インスタンス、エンドポイント、タスクを含む) に追加できます。これらのタグはポリシーの IAM 「条件」 ステートメントを使用してマッチングされ、特定の条件付きタグを使用して参照されます。タグキーにはプレフィックスとして「dms」、リソースタイプ、および「tag」が付きます。以下にタグ形式を示します。

```
dms:{resource type}-tag/{tag key}={tag value}
```

たとえば、タグ「stage=production」を含むレプリケーション インスタンスに対してのみ API コールの成功を許可するポリシーを定義するとします。次の条件ステートメントは、指定されたタグを持つリソースに一致します。

```
"Condition":
{
  "streq":
  {
    "dms:rep-tag/stage": "production"
  }
}
```

次のタグを、このポリシー条件に一致するレプリケーション インスタンスに追加します。

```
stage production
```

AWS DMS リソースに既に割り当てられているタグに加えて、ポリシーを記述して、特定のリソースに適用できるタグキーと値を制限することもできます。この場合、タグのプレフィックスは「req」です。

たとえば、次のポリシーステートメントは、ユーザーが特定のリソースに割り当てることができるタグを、許可される値の特定のリストに制限します。

```
"Condition":
{
  "streq":
  {
    "dms:rep-tag/stage": [ "production", "development", "testing" ]
  }
}
```

次のポリシー例では、AWS DMS リソースタグに基づいて リソースへのアクセスを制限します。

次のポリシーでは、タグの値が「Desktop」、タグキーが「Env」のレプリケーション インスタンスへのアクセスを制限します。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "dms:*"
      ],
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "dms:rep-tag/Env": [
            "Desktop"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

次のコマンドは、タグの値が「Desktop」で、タグキーが「Env」の場合にアクセスを制限する IAM ポリシーに基づいて、成功または失敗します。

```
$ aws dms list-tags-for-resource
--resource-name arn:aws:dms:us-east-1:152683116:rep:46DH0U7J0JY0JXWD0ZNFEN
--endpoint-url http://localhost:8000
{
  "TagList": [
    {
      "Value": "Desktop",
      "Key": "Env"
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}  
  
$ aws dms delete-replication-instance  
  --replication-instance-arn "arn:aws:dms:us-  
east-1:152683116:rep:46DH0U7J0JY0JXWDOZNFEN"  
A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the  
  DeleteReplicationInstance  
operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform:  
dms:DeleteReplicationInstance on resource: arn:aws:dms:us-  
east-1:152683116:rep:46DH0U7J0JY0JXWDOZNFEN  
  
$ aws dms modify-replication-instance  
  --replication-instance-arn "arn:aws:dms:us-  
east-1:152683116:rep:46DH0U7J0JY0JXWDOZNFEN"  
  
A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the  
  ModifyReplicationInstance  
operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform:  
dms:ModifyReplicationInstance on resource: arn:aws:dms:us-  
east-1:152683116:rep:46DH0U7J0JY0JXWDOZNFEN  
  
$ aws dms add-tags-to-resource  
  --resource-name arn:aws:dms:us-east-1:152683116:rep:46DH0U7J0JY0JXWDOZNFEN  
  --tags Key=CostCenter,Value=1234  
  
A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the AddTagsToResource  
operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform:  
dms:AddTagsToResource on resource: arn:aws:dms:us-  
east-1:152683116:rep:46DH0U7J0JY0JXWDOZNFEN  
  
$ aws dms remove-tags-from-resource  
  --resource-name arn:aws:dms:us-east-1:152683116:rep:46DH0U7J0JY0JXWDOZNFEN  
  --tag-keys Env  
  
A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the  
  RemoveTagsFromResource  
operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform:  
dms:RemoveTagsFromResource on resource: arn:aws:dms:us-  
east-1:152683116:rep:46DH0U7J0JY0JXWDOZNFEN
```

次のポリシーは、タグ値が「Desktop」で、タグキーが「Env」である AWS DMS エンドポイントへのアクセスを制限します。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "dms:*"
      ],
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "dms:endpoint-tag/Env": [
            "Desktop"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

次のコマンドは、タグの値が「Desktop」で、タグキーが「Env」の場合にアクセスを制限する IAM ポリシーに基づいて、成功または失敗します。

```
$ aws dms list-tags-for-resource
--resource-name arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:J2YCZPNGOLF52344IZWA6I
{
  "TagList": [
    {
      "Value": "Desktop",
      "Key": "Env"
    }
  ]
}
```

```
$ aws dms delete-endpoint
--endpoint-arn "arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:J2YCZPNGOLF52344IZWA6I"
```

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the DeleteEndpoint operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform: dms:DeleteEndpoint on resource: arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:J2YCZPNGOLF52344IZWA6I

```
$ aws dms modify-endpoint
--endpoint-arn "arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:J2YCZPNGOLF52344IZWA6I"
```

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the ModifyEndpoint operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform: dms:ModifyEndpoint on resource: arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:J2YCZPNGOLF52344IZWA6I

```
$ aws dms add-tags-to-resource
--resource-name arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:J2YCZPNGOLF52344IZWA6I
--tags Key=CostCenter,Value=1234
```

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the AddTagsToResource operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform: dms:AddTagsToResource on resource: arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:J2YCZPNGOLF52344IZWA6I

```
$ aws dms remove-tags-from-resource
--resource-name arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:J2YCZPNGOLF52344IZWA6I
--tag-keys Env
```

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the RemoveTagsFromResource operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform: dms:RemoveTagsFromResource on resource: arn:aws:dms:us-east-1:152683116:endpoint:J2YCZPNGOLF52344IZWA6I

次のポリシーでは、タグの値が「Desktop」、タグキーが「Env」のレプリケーションタスクへのアクセスを制限します。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "dms:*"
      ],
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "dms:task-tag/Env": [
            "Desktop"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

次のコマンドは、タグの値が「Desktop」で、タグキーが「Env」の場合にアクセスを制限する IAM ポリシーに基づいて、成功または失敗します。

```
$ aws dms list-tags-for-resource
--resource-name arn:aws:dms:us-east-1:152683116:task:RB7N24J2XBUPS3RFABZTG3
{
  "TagList": [
    {
      "Value": "Desktop",
      "Key": "Env"
    }
  ]
}

$ aws dms delete-replication-task
--replication-task-arn "arn:aws:dms:us-east-1:152683116:task:RB7N24J2XBUPS3RFABZTG3"
```

```
A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the DeleteReplicationTask
operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform:
dms:DeleteReplicationTask on resource: arn:aws:dms:us-
east-1:152683116:task:RB7N24J2XBUPS3RFABZTG3
```

```
$ aws dms add-tags-to-resource
  --resource-name arn:aws:dms:us-east-1:152683116:task:RB7N24J2XBUPS3RFABZTG3
  --tags Key=CostCenter,Value=1234
```

```
A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the AddTagsToResource
operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform:
dms:AddTagsToResource on resource: arn:aws:dms:us-
east-1:152683116:task:RB7N24J2XBUPS3RFABZTG3
```

```
$ aws dms remove-tags-from-resource
  --resource-name arn:aws:dms:us-east-1:152683116:task:RB7N24J2XBUPS3RFABZTG3
  --tag-keys Env
```

```
A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the
RemoveTagsFromResource
operation: User: arn:aws:iam::152683116:user/dmstestusr is not authorized to perform:
dms:RemoveTagsFromResource on resource: arn:aws:dms:us-
east-1:152683116:task:RB7N24J2XBUPS3RFABZTG3
```

AWS DMS 同種移行の暗号化

AWS DMS 同種移行では、ストレージやその他のコンポーネントなど、データ移行に使用されるリソースも暗号化されます。カスタマーマネージドキーを指定しない場合、AWS DMS 同種移行は自動的に AWS 所有キーを使用してリソースを暗号化します。

カスタマーマネージドキーを使用すると、AWS DMS 同種移行によってキーに許可が作成され、サービスが必要に応じてリソースを暗号化および復号できるようになります。これらの許可は、移行ライフサイクルの一部として自動的に管理されます。

同種移行でのカスタマーマネージドキーの使用

同種移行にカスタマーマネージドキーを使用するには、AWS DMS 同種移行を使用するように IAM ユーザーアカウントに付与する必要がある IAM アクセス許可に次のアクセス許可を追加します。

```
{
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "kms:ViaService": [
                "dms.us-west-2.amazonaws.com",
                "elasticfilesystem.us-west-2.amazonaws.com"
            ]
        }
    }
}

```

DMS は、移行プロセス中に暗号化キーにアクセスして管理するための内部権限を作成します。CreateGrant オペレーションをさらに絞り込むために、カスターマネージドキーポリシーに次の制限を適用できます。

```

{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole"
    },
    "Action": "kms:CreateGrant",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
            "kms:GrantOperations": [
                "CreateGrant",
                "DescribeKey",
                "Encrypt",
                "Decrypt",
                "RetireGrant",
                "GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
            ]
        },
        "StringEquals": {
            "kms:ViaService": [

```

```
"dms.us-west-2.amazonaws.com",  
"elasticfilesystem.us-west-2.amazonaws.com"  
]  
}  
}  
}
```

Important

現時点では、追加の暗号化コンテキスト制約はサポートされていません。このような制約を含めると、移行は失敗します。

暗号化キーの設定と AWS KMS アクセス許可の指定

AWS DMS は、レプリケーションインスタンスで使用するストレージとエンドポイント接続情報を暗号化します。レプリケーションインスタンスで使用するストレージを暗号化するために、は AWS アカウントに固有の AWS Key Management Service (AWS KMS) キー AWS DMS を使用します。このキーは で表示および管理できます AWS KMS。アカウント (aws/dms) でデフォルトの KMS キーを使用できます。あるいは、カスタム KMS キーを作成できます。既存の KMS キーがある場合、暗号化にそのキーを使用することもできます。

Note

暗号化 AWS KMS キーとして使用するカスタムキーまたは既存のキーは、対称キーである必要があります。AWS DMS は非対称暗号化キーの使用をサポートしていません。対称キーと非対称キーの使用詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「<https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/symmetric-asymmetric.html>」をご参照ください。

レプリケーション インスタンスの初回起動時に、レプリケーション インスタンス作成ページのアドバンスドセクションで、カスタム KMS キーを選択していない場合は、デフォルトの KMS キー (aws/dms) が作成されます。デフォルトの KMS キーを使用する場合、移行用の IAM ユーザーアカウントにはアクセス許可として kms:ListAliases と kms:DescribeKey のみを付与する必要があります。デフォルトの KMS キーの使用に関する詳細については、「[を使用するために必要な IAM アクセス許可 AWS DMS](#)」をご参照ください。

カスタム KMS キーを使用するには、次のオプションの 1 つを使用して、カスタム KMS キーにアクセス許可を割り当てます。

- 移行に使用される IAM ユーザーアカウントを、AWS KMS カスタムキーのキー管理者またはキーユーザーとして追加します。これにより、IAM ユーザーアカウントに必要な AWS KMS 権限が確実に付与されます。このアクションは、AWS DMSを使用するために IAM ユーザーアカウントに付与する IAM のアクセス許可に追加されます。キーユーザーを許可する詳しい方法については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「[KMS キーの使用をユーザーに許可する](#)」をご参照ください。
- カスタム KMS キーに対するキー管理者あるいはキーユーザーとして IAM ユーザーアカウントを追加したくない場合、AWS DMSを使用するために IAM ユーザーアカウントに付与する必要がある IAM のアクセス許可に、次のアクセス許可を追加で付与してください。

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Encrypt",
        "kms:ReEncrypt*"
    ],
    "Resource": "*"
},
```

AWS DMS は KMS キーエイリアスでも機能します。独自の AWS KMS キーを作成して KMS キーへのユーザーアクセスを許可する方法の詳細については、「[AWS KMS デベロッパーガイド](#)」をご参照ください。

KMS キー識別子を指定しない場合、はデフォルトの暗号化キー AWS DMS を使用します。は AWS 、アカウントの AWS DMS のデフォルトの暗号化キー AWS KMS を作成します。アカウント AWS には、AWS リージョンごとに異なるデフォルトの暗号化キーがあります。

AWS DMS リソースの暗号化に使用される AWS KMS キーを管理するには、を使用します AWS Key Management Service。は、安全で可用性の高いハードウェアとソフトウェア AWS KMS を組み合わせて、クラウド向けにスケーリングされたキー管理システムを提供します。を使用すると AWS KMS、暗号化キーを作成し、これらのキーの使用方法を制御するポリシーを定義できます。

AWS KMS 「」を参照してください。AWS マネジメントコンソール

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/kms> で AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソールを開きます。
2. を変更するには AWS リージョン、ページの右上隅にあるリージョンセクターを使用します。
3. AWS KMS キーを操作するには、次のいずれかのオプションを選択します。
 - が AWS 作成および管理するアカウントのキーを表示するには、ナビゲーションペインでマネージドAWS キーを選択します。
 - ユーザーが作成および管理するアカウント内のキーを表示するには、ナビゲーションペインで [Customer managed keys] (カスタマーマネージドキー) を選択します。

AWS KMS は をサポートしているため AWS CloudTrail、キーの使用状況を監査して、キーが適切に使用されていることを確認できます。AWS KMS キーは、Amazon RDS、Amazon S3、Amazon Redshift、Amazon EBS などの および AWS DMS サポートされている AWS サービスと組み合わせて使用できます。

また、カスタム AWS KMS キーを作成して、次の AWS DMS エンドポイントのターゲットデータを暗号化することもできます。

- Amazon Redshift – 詳細については、「[AWS KMS キーを作成して Amazon Redshift ターゲットデータを暗号化する](#)」をご参照ください。
- Amazon S3 – 詳細については、「[Amazon S3 ターゲットオブジェクトを暗号化するための AWS KMS キーの作成](#)」をご参照ください。

KMS キーを使用して AWS DMS リソースを作成した後は、それらのリソースの暗号化キーを変更することはできません。AWS DMS リソースを作成する前に、暗号化キーの要件を確認してください。

のネットワークセキュリティ AWS Database Migration Service

を使用する際に作成するネットワークのセキュリティ要件は、ネットワークの設定方法 AWS Database Migration Service によって異なります。のネットワークセキュリティの一般的なルール AWS DMS は次のとおりです。

- レプリケーション インスタンスは、ソースとターゲットのエンドポイントにアクセスする必要があります。レプリケーション インスタンスのセキュリティグループには、データベースポートでデータベースエンドポイントへの送信をインスタンスに許可するネットワーク ACL またはルールが必要です。
- データベースエンドポイントには、レプリケーション インスタンスからの受信アクセスを許可するネットワーク ACL およびセキュリティグループルールを含める必要があります。これは、構成に応じて、レプリケーション インスタンスのセキュリティグループ、プライベート IP アドレス、パブリック IP アドレス、または NAT ゲートウェイのパブリックアドレスを使用して実現できます。
- ネットワークで VPN トンネルが使用されている場合、NAT ゲートウェイとして機能する Amazon EC2 インスタンスは、レプリケーション インスタンスにそのゲートウェイを通じたトラフィックの送信を許可するセキュリティグループを使用する必要があります。

デフォルトでは、AWS DMS レプリケーションインスタンスで使用する VPC セキュリティグループには、すべてのポートで 0.0.0.0/0 への出力を許可するルールがあります。このセキュリティグループを変更するか、独自のセキュリティグループを使用する場合、少なくとも、対応するデータベースポートでソースおよびターゲットエンドポイントへの送信が許可される必要があります。

データベース移行に使用できるネットワーク構成には、それぞれ固有のセキュリティ上の考慮事項があります。

- [すべてのデータベース移行コンポーネントが 1 つの VPC にある設定](#) - エンドポイントで 사용되는セキュリティグループは、データベースポートでレプリケーション インスタンスからの進入を許可する必要があります。レプリケーション インスタンスによって使用されるセキュリティグループでエンドポイントに侵入可能なことを確認するかまたは、エンドポイントにより使用されるセキュリティグループに、レプリケーション インスタンスのプライベート IP アドレスにアクセスを許可するセキュリティルールを作成できます。
- [複数の VPC を使用する構成](#) - レプリケーション インスタンスで使用するセキュリティグループには、VPC 範囲とデータベースの DB ポートに関するルールが必要です。

- [Direct Connect または VPN を使用した VPC へのネットワークの設定](#) - VPC からオンプレミス VPN へのトンネルに向かうトラフィックを許可する VPN トンネル。この設定では、特定の IP アドレスまたは範囲に向かうトラフィックを、VPC からオンプレミス VPN へのトラフィックをブリッジできるホストに送信するルーティングルールが VPC に含まれています。この場合、レプリケーション インスタンスのプライベート IP アドレスまたはセキュリティグループから NAT インスタンスへのトラフィックを許可する必要がある独自のセキュリティグループ設定が NAT ホストに含まれています。
- [インターネットを使用した VPC へのネットワークの設定](#) - VPC セキュリティグループには、VPC に向かわないトラフィックをインターネットゲートウェイに送信するルーティングルールが含まれている必要があります。この設定では、エンドポイントへの接続がレプリケーション インスタンス上のパブリック IP アドレスから行われているように見えます。
- [VPC 内にはない RDS; DB インスタンスで ClassicLink を使用する VPC 内の DB インスタンスへの設定方法](#) - ソースまたはターゲットの Amazon RDS DB インスタンスが VPC 内になく、セキュリティグループをレプリケーション インスタンスが存在する VPC と共有していない場合、プロキシサーバーを設定し、ClassicLink を使用してソースおよびターゲットのデータベースに接続できます。
- ソース エンドポイントがレプリケーション インスタンスで使用されている VPC の外にあり、NAT のゲートウェイを使用している - 単一の Elastic network interface にバインドされた単一の Elastic IP アドレスを使用してネットワークアドレス変換 (NAT) ゲートウェイを設定できます。次に、この Elastic network interface は NAT 識別子 (nat-####) を受け取ります。インターネットゲートウェイではなくその NAT ゲートウェイへのデフォルトルートが VPC に含まれている場合、レプリケーション インスタンスはインターネットゲートウェイのパブリック IP アドレスを使用してデータベースエンドポイントに接続しているように見えます。この場合、VPC 外のデータベースエンドポイントへの進入は、レプリケーション インスタンスのパブリック IP アドレスではなく NAT アドレスからの進入を許可する必要があります。
- 非 RDBMS エンジンの VPC エンドポイント - AWS DMS は、非 RDBMS エンジンの VPC エンドポイントをに対応しません。

での SSL の使用 AWS Database Migration Service

Secure Sockets Layer (SSL) を使用することで、ソースおよびターゲットエンドポイントへの接続を暗号化できます。そのためには、AWS DMS マネジメントコンソールまたは AWS DMS API を使用して、エンドポイントに証明書を割り当てることができます。AWS DMS コンソールを使用して証明書を管理することもできます。

どのデータベースも同じ方法で SSL を使用しているとは限りません。Amazon Aurora MySQL 互換エディションは、SSL のエンドポイントとして、サーバー名、クラスター内のプライマリ インスタンスのエンドポイントを使用します。Amazon Redshift エンドポイントではすでに SSL 接続が使用されているため、AWS DMSによりセットアップされた SSL 接続は必要ありません。Oracle エンドポイントには追加の手順が必要です。詳細については、「[Oracle エンドポイントでの SSL のサポート](#)」をご参照ください。

トピック

- [での SSL の使用に関する制限 AWS DMS](#)
- [証明書の管理](#)
- [MySQL 互換、PostgreSQL、または SQL Server のエンドポイントでの SSL の有効化](#)

安全な接続を確立するには、ルート証明書を指定します。または、エンドポイントでサーバーの SSL 証明書の署名に使用された (証明書バンドルとして提供)、ルートにつながる中間 CA 証明書チェーンを指定します。証明書は、PEM 形式の X509 ファイルとしてのみ受け入れられます。証明書をインポートすると、エンドポイントにその証明書を指定するために使用できる Amazon リソースネーム (ARN) を受け取ります。Amazon RDS を使用する場合は、Amazon RDS によってホストされている `rds-combined-ca-bundle.pem` ファイルで提供されているルート CA と証明書バンドルをダウンロードできます。このファイルのダウンロード方法については、Amazon RDS ユーザーガイドの「[SSL/TLS を使用した DB インスタンス接続の暗号化](#)」をご参照ください。

SSL 証明書認証に使用する SSL モードは、複数の中から選択できます。

- none – 接続は暗号化されていません。このオプションは安全ではありませんが、必要なオーバーヘッドが小さくなります。
- require – 接続は SSL (TLS) を使用して暗号化されますが、CA 検証は行われません。このオプションは安全性が高まりますが、必要なオーバーヘッドが増えます。
- verify-ca – 接続は暗号化されています。このオプションは安全性が高まりますが、必要なオーバーヘッドが増えます。このオプションでは、サーバー証明書が認証されます。

- **verify-full** – 接続は暗号化されています。このオプションは安全性が高まりますが、必要なオーバーヘッドが増えます。このオプションでは、サーバー証明書が認証され、サーバーのホスト名が証明書のホスト名属性と一致することが確認されます。

すべての SSL モードがすべてのデータベースエンドポイントで機能するわけではありません。次の表は、各データベースエンジンでサポートされている SSL モードを示しています。

DB エンジン	なし	require	verify-ca	verify-full
MySQL/MariaDB/ Amazon Aurora MySQL	デフォルト	サポート外	サポート対象	サポート
Microsoft SQL Server	デフォルト	サポート	サポート外	サポート
[PostgreSQL]	デフォルト	サポート対象	サポート対象	サポート
Amazon Redshift	デフォルト	SSL が有効でない	SSL が有効でない	SSL が有効でない
Oracle	デフォルト	サポート外	サポート	サポート外
SAP ASE	デフォルト	SSL が有効でない	SSL が有効でない	サポート
MongoDB	デフォルト	サポート	サポート外	サポート
Db2 LUW	デフォルト	サポート外	サポート	サポート外
Db2 for z/OS	デフォルト	サポート外	サポート	サポート外

Note

DMS コンソールまたは API の SSL モードオプションは、Kinesis や DynamoDB などの一部のデータ ストリーミングおよび NoSQL サービスには適用されません。これらはデフォルトで安全なため、DMS は SSL モードの設定が `none` と等しくなっていることを示します (SSL モード=なし)。SSL を使用するために、エンドポイントに追加の設定は必要ありません。例えば、Kinesis をターゲット エンドポイントとして使用する場合、デフォルトでセキュリ

ティで保護されます。Kinesis への API コールはすべて SSL を使用するため、DMS エンドポイントに追加の SSL オプションは不要です。DMS が Kinesis Data Stream への接続時にデフォルトで使用する HTTPS プロトコルを使用して、SSL エンドポイントを介して安全にデータを保存し取得できます。


での SSL の使用に関する制限 AWS DMS

以下は、での SSL の使用に関する制限です AWS DMS。

- Amazon Redshift ターゲットエンドポイントへの SSL 接続はサポートされていません。AWS DMS は Amazon S3 バケットを使用して Amazon Redshift データベースにデータを転送します。この転送は、Amazon Redshift によってデフォルトで暗号化されます。
- SSL が有効な Oracle エンドポイントで変更データキャプチャ (CDC) タスクを実行すると、SQL タイムアウトが発生することがあります。CDC カウンターに想定の数値が反映されないという問題がある場合は、タスク設定の ChangeProcessingTuning セクションの MinimumTransactionSize パラメータに小さい値を設定します。最低値 100 から始めることができます。MinimumTransactionSize パラメータの詳細については、「[変更処理のチューニング設定](#)」をご参照ください。
- インポートできる証明書の形式は、.pem 形式および .sso (Oracle ウォレット) 形式のみです。
- 場合によっては、サーバーの SSL 証明書が中間認証局 (CA) によって署名されていることがあります。その場合は、中間 CA からルート CA までの証明書チェーン全体が 1 つの .pem ファイルとしてインポートされていることを確認します。
- サーバーで自己署名証明書を使用している場合、SSL モードとして [require] を選択します。require SSL モードでは、サーバーの SSL 証明書が暗黙的に信頼され、証明書が CA により署名されたかどうかの検証は試行されません。
- AWS DMS は、MySQL および MariaDb エンドポイントの TLS バージョン 1.3 をサポートしていません。

証明書の管理

DMS コンソールを使用すると、SSL 証明書を表示および管理できます。DMS コンソールを使用して証明書をインポートすることもできます。



MySQL 互換、PostgreSQL、または SQL Server のエンドポイントでの SSL の有効化

新しく作成したエンドポイントまたは既存のエンドポイントに SSL 接続を追加できます。

SSL を使用して AWS DMS エンドポイントを作成するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。

AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーとしてサインインしている場合は、 にアクセスするための適切なアクセス許可があることを確認してください AWS DMS。データベース移行に必要なアクセス許可の詳細については、「[を使用するために必要な IAM アクセス許可 AWS DMS](#)」をご参照ください。

2. ナビゲーションペインで [Certificates] を選択します。
3. [Import Certificate] を選択します。
4. エンドポイントへの接続の暗号化に使用する証明書をアップロードします。

Note

データベースエンドポイントの作成ページで新しい CA 証明書を追加を選択して、エンドポイントを作成または変更するときに、AWS DMS コンソールを使用して証明書をアップロードすることもできます。

ターゲットとして Aurora サーバーレスの場合は、[Aurora サーバーレスでの TLS/SSL の使用](#)に記載されている証明書を取得します。

5. [ステップ 2: ソースとターゲットのエンドポイントを指定する](#)での説明に従って、エンドポイントを作成します。

SSL を使用するように既存の AWS DMS エンドポイントを変更するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。

IAM ユーザーとしてサインインしている場合は、AWS DMSにアクセスするための適切なアクセス許可があることを確認します。データベース移行に必要なアクセス許可の詳細については、「[を使用するために必要な IAM アクセス許可 AWS DMS](#)」をご参照ください。

2. ナビゲーションペインで [Certificates] を選択します。
3. [Import Certificate] を選択します。
4. エンドポイントへの接続の暗号化に使用する証明書をアップロードします。

Note

データベースエンドポイントの作成ページで新しい CA 証明書を追加を選択して、エンドポイントを作成または変更するときに、AWS DMS コンソールを使用して証明書をアップロードすることもできます。

5. ナビゲーションペインで、[Endpoints] を選択し、変更するエンドポイントを選択して [Modify] を選択します。
6. SSL モードの値を選択します。

[verify-ca] モードまたは [verify-full] モードを選択した場合は、次に示すように、使用する証明書を [CA 証明書] に指定します。

Secure Socket Layer (SSL) mode | [Info](#)

The type of Secure Socket Layer enforcement

verify-full ▼

CA certificate

[Add new CA certificate](#)

7. [Modify] (変更) を選択します。
8. エンドポイントが変更されている場合は、エンドポイントを選択して [接続のテスト] を選択し、SSL 接続が機能しているかどうかを調べます。

ソースおよびターゲットエンドポイントを作成したら、これらのエンドポイントを使用するタスクを作成します。タスクの作成に関する詳細については、「[ステップ 3: タスクを作成してデータを移行する](#)」をご参照ください。

データベースのパスワードの変更

ほとんどの状況では、ソースまたはターゲットエンドポイント用のデータベースのパスワードを変更するのは簡単です。移行またはレプリケーションタスクで現在使用しているエンドポイント用のデータベースのパスワードを変更する必要がある場合、そのプロセスで追加のステップが必要になります。以下の手順は、その方法を示しています。

移行またはレプリケーションタスクでエンドポイント用のデータベースのパスワードを変更するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。

IAM ユーザーとしてサインインしている場合は、AWS DMSにアクセスするための適切なアクセス許可があることを確認します。必要なアクセス権限の詳細については、「[を使用するために必要な IAM アクセス許可 AWS DMS](#)」をご参照ください。


2. ナビゲーションペインで、[データベース移行タスク] を選択します。
3. データベースのパスワードを変更するエンドポイントを使用するタスクを選択してから、[Stop] を選択します。
4. タスクが停止されている間、データベースの操作に使用するネイティブツールを使用して、エンドポイント用のデータベースのパスワードを変更できます。
5. DMS マネジメントコンソールに戻り、ナビゲーションペインから [Endpoints] を選択します。
6. パスワードを変更したデータベースのエンドポイントを選択してから、[Modify] を選択します。
7. [パスワード] ボックスに新しいパスワードを入力し、[保存] を選択します。
8. ナビゲーションペインで、[データベース移行タスク] を選択します。
9. 先ほど停止したタスクを選択し、[再起動/再開] を選択します。
10. タスクを続行する方法に応じて、[再起動] または [再開] のいずれかを選択し、[タスクの開始] を選択します。

での Kerberos 認証の使用 AWS Database Migration Service

DMS v3.5.3 以降では、Kerberos 認証を使用してデータベースインスタンスに接続するように Oracle または SQL Server ソースエンドポイントを設定できます。DMS は、Microsoft Active Directory および Kerberos 認証 Directory Service をサポートしています。Microsoft Active Directory サービスへの AWS マネージドアクセスの詳細については、「[とは Directory Service](#)」を参照してください。

AWS DMS Kerberos 認証アーキテクチャの概要

次の図は、Kerberos AWS DMS 認証ワークフローの概要を示しています。



での Kerberos 認証の使用に関する制限事項 AWS DMS

で Kerberos 認証を使用する場合、次の制限が適用されます AWS DMS。

- DMS レプリケーションインスタンスは、1 つの Kerberos `krb5.conf` ファイルと 1 つのキーキャッシュファイルをサポートします。
- チケットの有効期限が切れる少なくとも 30 分前に、Secrets Manager で Kerberos キーキャッシュファイルを更新する必要があります。

- Kerberos 対応 DMS エンドポイントは、Kerberos 対応 DMS レプリケーションインスタンスでのみ機能します。

前提条件

開始するには、既存の Active Directory または Kerberos 認証ホストで要求される次の前提条件を満たす必要があります。

- オンプレミス AD と Active Directory の信頼関係を確立します。詳細については、[「チュートリアル: AWS Managed Microsoft AD とセルフマネージド Active Directory ドメインの間に信頼関係を作成する」](#)を参照してください。
- Kerberos krb5.conf 設定ファイルの簡易バージョンを準備します。領域、ドメイン管理サーバーの場所、Kerberos 領域へのホスト名のマッピングに関する情報を含めます。krb5.conf の内容で、領域名とドメイン領域名に、大文字と小文字の混在した正しいフォーマットを使用していることを確認する必要があります。例えば、次のようになります。

```
[libdefaults]
  dns_lookup_realm = true
  dns_lookup_kdc = true
  forwardable = true
  default_realm = MYDOMAIN.ORG
[realms]
MYDOMAIN.ORG = {
  kdc = mydomain.org
  admin_server = mydomain.org
}
[domain_realm]
.mydomain.org = MYDOMAIN.ORG
mydomain.org = MYDOMAIN.ORG
```

- Kerberos キーキャッシュファイルを準備します。ファイルには、クライアントプリンシパル情報の一時的な Kerberos 認証情報が含まれています。ファイルはクライアントのパスワードを保存しません。DMS タスクはこのキャッシュチケット情報を使用して、パスワードなしで追加の認証情報を取得します。既存の Active Directory または Kerberos 認証ホストで次の手順を実行して、キーキャッシュファイルを生成します。
- Kerberos キータブファイルを作成します。kutil または ktpass ユーティリティを使用してキータブファイルを生成できます。

Microsoft ktpass ユーティリティの詳細については、Windows Server ドキュメントの「[ktpass](#)」を参照してください。

MIT kutil ユーティリティの詳細については、MIT Kerberos ドキュメントの「[kutil](#)」を参照してください。

- kinit ユーティリティを使用して、keytab ファイルから Kerberos キーキャッシュファイルを作成します。kinit ユーティリティの詳細については、MIT Kerberos ドキュメントの「[kinit](#)」を参照してください。
- SecretBinary パラメータを使用して、Kerberos キーキャッシュファイルを Secrets Manager に保存します。Secrets Manager にキーキャッシュファイルをアップロードすると、DMS はキーキャッシュファイルを取得し、約 30 分ごとにローカルキャッシュファイルを更新します。ローカルキーキャッシュファイルが事前定義された有効期限のタイムスタンプを超えると、DMS はタスクを適切に停止します。継続的なレプリケーションタスク中の認証の失敗を回避するには、チケットの有効期限の少なくとも 30 分前に Secrets Manager のキーキャッシュファイルを更新します。詳細については、「Secrets Manager API リファレンス」の「[createsecret](#)」を参照してください。次の AWS CLI サンプルは、Secrets Manager でキーキャッシュファイルをバイナリ形式で保存する方法を示しています。

```
aws secretsmanager create-secret --name keycache --secret-binary fileb://keycachefile
```

- Secrets Manager からキーキャッシュファイルを取得するための GetSecretValue および DescribeSecret アクセス許可を IAM ロールに付与します。IAM ロールに dms-vpc-role 信頼ポリシーが含まれていることを確認します。dms-vpc-role 信頼ポリシーの詳細については、「[で使用する IAM ロールの作成 AWS DMS](#)」を参照してください。

次の例は、Secrets Manager GetSecretValue と DescribeSecret アクセス許可を持つ IAM ロールポリシーを示しています。<keycache_secretsmanager_arn> 値は、前のステップで作成した Keycache Secrets Manager ARN です。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```
"Action": [
  "secretsmanager:GetSecretValue",
  "secretsmanager:DescribeSecret"
],
"Resource": "*"
}
]
}
```

DMS レプリケーションインスタンスでの AWS Kerberos サポートの有効化

Kerberos 領域は Windows のドメインと同じです。プリンシパル領域を解決するために、Kerberos はドメインネームサービス (DNS) に依存します。dns-name-servers パラメータを設定すると、レプリケーションインスタンスは事前定義されたカスタム DNS サーバーのセットを使用して Kerberos ドメイン領域を解決します。Kerberos 領域クエリを解決するもう 1 つの代替オプションは、レプリケーションインスタンスの仮想プライベートクラウド (VPC) で Amazon Route 53 を設定することです。詳細については、「[Route 53](#)」を参照してください。

を使用して DMS レプリケーションインスタンスで Kerberos サポートを有効にする AWS マネジメントコンソール

コンソールを使用して Kerberos サポートを有効にするには、[レプリケーションインスタンスの作成] または [レプリケーションインスタンスの変更] ページの [Kerberos 認証] セクションに次の情報を入力します。

- krb5.conf ファイルの内容
- キーキャッシュファイルを含む Secrets Manager シークレットの ARN
- シークレットマネージャー ARN にアクセスできる IAM ロールの ARN と、キーキャッシュファイルを取得するためのアクセス許可

を使用して DMS レプリケーションインスタンスで Kerberos サポートを有効にする AWS CLI

次の AWS CLI サンプル呼び出しでは、Kerberos をサポートするプライベート DMS レプリケーションインスタンスを作成します。レプリケーションインスタンスはカスタム DNS を使用して Kerberos 領域を解決します。詳細については、「[作成レプリケーション インスタンス](#)」をご参照ください。

```
aws dms create-replication-instance
--replication-instance-identifier my-replication-instance
--replication-instance-class dms.t2.micro
--allocated-storage 50
--vpc-security-group-ids sg-12345678
--engine-version 3.5.4
--no-auto-minor-version-upgrade
--kerberos-authentication-settings '{"KeyCacheSecretId':<secret-id>,"KeyCacheSecretIamArn":<secret-iam-role-arn>,"Krb5FileContents":<krb5.conf file contents>}'
--dns-name-servers <custom dns server>
--no-publicly-accessible
```

ソースエンドポイントでの Kerberos サポートの有効化

DMS Oracle または SQL Server ソースエンドポイントで Kerberos 認証を有効にする前に、クライアントマシンから Kerberos プロトコルを使用してソースデータベースに対する認証が可能であることを確認してください。AWS DMS Diagnostic AMI を使用して、レプリケーションインスタンスと同じ VPC で Amazon EC2 インスタンスを起動し、kerberos 認証をテストできます。AMI の詳細については、「[AWS DMS 診断サポート AMI の使用](#)」を参照してください。

DMS AWS コンソールの使用

[エンドポイントデータベースへのアクセス] で、[Kerberos 認証] を選択します。

の使用 AWS CLI

エンドポイント設定パラメータを指定し、AuthenticationMethod オプションを kerberos として設定します。例えば、次のようになります。

Oracle

```
aws dms create-endpoint
--endpoint-identifier my-endpoint
--endpoint-type source
--engine-name oracle
--username dmsuser@MYDOMAIN.ORG
--server-name mydatabaseserver
--port 1521
--database-name mydatabase
--oracle-settings '{"AuthenticationMethod\": \"kerberos\"}'
```

SQL Server

```
aws dms create-endpoint
--endpoint-identifier my-endpoint
--endpoint-type source
--engine-name sqlserver
--username dmsuser@MYDOMAIN.ORG
--server-name mydatabaseserver
--port 1433
--database-name mydatabase
--microsoft-sql-server-settings "{\"AuthenticationMethod\": \"kerberos\"}"
```

ソースエンドポイントのテスト

Kerberos 対応レプリケーションインスタンスに対して、Kerberos 対応エンドポイントをテストする必要があります。Kerberos 認証のレプリケーションインスタンスまたはソースエンドポイントの解釈が適切ではない場合、エンドポイント test-connection アクションは失敗し、Kerberos 関連のエラーを返す可能性があります。詳細については、「[テスト接続](#)」を参照してください。

のクォータAWS Database Migration Service

以下では、AWS Database Migration Service (AWS DMS) でのリソース クォータと命名に関する制約について説明します。

が移行AWS DMSできるデータベースの最大サイズは、いくつかの要因によって異なります。これらには出典環境、出典データベースのデータ ディストリビューション、出典システムがどの程度ビジーかによって異なります。

特定のシステムが の候補かどうかを判断する最善の方法はAWS DMS、テストすることです。ゆっくりとスタートして設定が機能するか確認します。次にいくらか複雑なオブジェクトを追加します。最後に、テストとして全ロードを試みます。

のリソースクォータAWS Database Migration Service

各AWSアカウントには、作成できるAWS DMSリソースの数に対する各AWSリージョンのクォータがあります。リソースのクォータに達すると、そのリソースを作成するための追加の呼び出しは、失敗して例外が発生します。

次の表に、各AWSリージョンのAWS DMSリソースとそのクォータを示します。

[リソース]	デフォルトのクォータ
API リクエストのスロットリング	1 秒あたり最大 100 リクエスト
API リクエストレートのリフレッシュレート	1 秒あたり 8 リクエスト
ユーザーアカウントごとのレプリケーションインスタンス	60
レプリケーション インスタンスの合計ストレージ容量	30 TB
ユーザーアカウントごとのイベントサブスクリプション数	60
ユーザーアカウントごとのレプリケーションサブネットグループ数	60
レプリケーション サブネット グループあたりのサブネット	60

[リソース]	デフォルトのクォータ
ユーザーアカウントあたりのエンドポイント数	1,000
レプリケーション インスタンスあたりのエンドポイント	100
ユーザーアカウントごとのタスク数	600
レプリケーション インスタンスごとのタスク	200
ユーザーアカウントあたりの証明書数	100
ユーザーアカウントあたりのデータプロバイダー数	1,000
ユーザーアカウントごとのインスタンスプロファイル数	60
ユーザーアカウントごとの移行プロジェクト数	50
ユーザーアカウントごとの DMS データコレクター数	10
一度に生成されるターゲットレコメンデーション数	100
DMS データコレクターが 1 時間あたりにアップロードできるファイル数	500
ユーザーアカウントごとの同種データ移行数	600
同時実行される同種データ移行数	100
移行プロジェクトあたりの同種データ移行数	10
サーバーレスレプリケーション	100

API リクエストのロットリング クォータとリフレッシュレートの詳細については、「[API リクエストのロットリングについて把握する](#)」をご参照ください。

ストレージの 30,000 GB クォータは、特定のAWSリージョン内のすべてのAWS DMSレプリケーションインスタンスに適用されます。ターゲットとソースの同期が間に合わない場合に変更をキャッシュするためや、ログ情報を保存するために、このストレージは使用されます。

API リクエストのスロットリングについて把握する

AWS DMSは、1 秒あたり 200 件の API コールのさまざまな API リクエストクォータをサポートします。つまり、API リクエストがこのレートを超えると、API リクエストがスロットリング調整されます。また、別の API リクエストを行う前にクォータを更新するのAWS DMSにかかる時間に応じて、1 秒あたりの API コール数を減らすことができます。このクォータは、API コールを直接行う場合と、AWS DMS マネジメントコンソールを使用する一環としてAPI コールがユーザーの代わりに行われる場合の両方に適用されます。

API リクエストのスロットリングがどのように機能するかは、AWS DMS が API リクエストを追跡するトークン バケットを保持することを想像すると理解しやすいです。このシナリオでは、バケット内の各トークンで単一の API コールを行うことができます。バケットに一度に含めることができるトークンは 200 までです。API コールを行うと、はバケットから 1 つのトークンAWS DMSを削除します。200 の API コールを 1 秒未満で実行すると、バケットは空になり、別の API コールの試行は失敗します。API コールを行わない 1 秒ごとに、は最大 200 トークンまで 8 トークンをバケットAWS DMSに追加します。これは、AWS DMS API リクエストのリフレッシュレートです。スロットリング後はいつでも、バケットにトークンを追加すると、呼び出しが再びスロットリングされるまで、トークンと同じ数の追加の API コールを使用できます。

を使用してスロットリングされた API コールAWS CLIを実行している場合、は次のようなエラーAWS DMSを返します。

```
An error occurred (ThrottlingException) when calling the AwsDmsApiCall operation  
(reached max retries: 2): Rate exceeded
```

ここで *AwsDmsApiCall* はスロットルされた AWS DMS API オペレーションの名前たとえば、DescribeTableStatistics です。その後、スロットリングを回避するために、十分な遅延後に再試行するか、別の呼び出しを行うことができます。

Note

Amazon EC2 などの他のサービスによって管理される API リクエストスロットリングとは異なり、AWS DMS によって管理される API リクエスト スロットリング クォータの増加を注文することはできません。

での移行タスクのトラブルシューティング AWS Database Migration Service

Database AWS Migration Service () に関する問題のトラブルシューティングに関するトピックを以下に示しますAWS DMS。これらのトピックは、AWS DMS と選択したエンドポイントデータベースの両方を使用して一般的な問題を解決するのに役立ちます。

AWS サポートケースを開いた場合、サポートエンジニアはエンドポイントデータベース設定の 1 つで潜在的な問題を特定する可能性があります。エンジニアが、データベースに関する診断情報を返すためのサポート スクリプトを実行するように頼む場合もあります。タスク設定ファイルを使用してタスク設定を設定する方法については、「[での診断サポートスクリプトの使用 AWS DMS](#)」をご参照ください。

トラブルシューティングの目的で、 はレプリケーションインスタンスにトレースファイルとダンプファイルを AWS DMS 収集します。トラブルシューティングが必要な問題が発生した場合は、これらのファイルを AWS サポートに提供できます。デフォルトでは、DMS では、30 日を経過したトレースファイルとダンプファイルは消去されます。トレースおよびダンプファイルコレクションをオプトアウトするには、AWS サポートでケースを開きます。

トピック

- [移行タスクの実行が遅い](#)
- [タスクのステータスバーが動かない](#)
- [タスクは完了しましたが、何も移行されませんでした](#)
- [外部キーとセカンダリ インデックスが見つからない](#)
- [AWS DMS は CloudWatch ログを作成しません](#)
- [Amazon RDS への接続で問題が発生する](#)
- [ネットワーキングに関する問題の発生](#)
- [全ロード後、CDC が停止する](#)
- [タスク再開時のプライマリ キー制約違反エラー](#)
- [スキーマの初回ロードが失敗する](#)
- [不明なエラーが発生してタスクが失敗する](#)
- [タスクを再開するとテーブルが最初からロードされる](#)
- [タスクあたりのテーブル数が問題の原因の問題](#)
- [LOB 列でプライマリ キーが作成されたときにタスクが失敗する](#)

- [プライマリ キーのないターゲットテーブル上の重複レコード](#)
- [予約済み IP 範囲の送信元エンドポイント](#)
- [Amazon Athena クエリでタイムスタンプが文字化けする](#)
- [Oracle に関する問題のトラブルシューティング](#)
- [MySQL に関する問題のトラブルシューティング](#)
- [PostgreSQL に関する問題のトラブルシューティング](#)
- [Microsoft SQL Server 問題のトラブルシューティング](#)
- [Amazon Redshift に関する問題のトラブルシューティング](#)
- [Amazon Aurora MySQL に関する問題のトラブルシューティング](#)
- [SAP ASE に関する問題のトラブルシューティング](#)
- [IBM Db2 に関する問題のトラブルシューティング](#)
- [テーブルが「Failed to build 'where' statement」というエラーで停止した](#)
- [でのレイテンシーの問題のトラブルシューティング AWS Database Migration Service](#)
- [での診断サポートスクリプトの使用 AWS DMS](#)
- [AWS DMS 診断サポート AMI の使用](#)

移行タスクの実行が遅い

移行タスクの実行が遅くなる、または後続のタスクの実行が初期タスクより遅くなる原因として、いくつかの問題が考えられます。

移行タスクの実行が遅い最も一般的な理由は、AWS DMS レプリケーションインスタンスに割り当てられたリソースが不十分であることです。レプリケーション インスタンスの CPU およびメモリ、スワップファイル、IOPS の使用率をチェックし、インスタンスのリソースが実行中のタスクのために十分であることを確認します。例えば、エンドポイントとしての Amazon Redshift の複数のタスクは I/O 集約型です。レプリケーションのインスタンスに対して IOPS を増やすか、より効率的に移行するためにレプリケーションの複数のインスタンス間で作業を分割できます。

レプリケーションのインスタンスサイズの決定に関する詳細については、「[レプリケーションインスタンス向けの最適なサイズの選択](#)」をご参照ください。

以下を実行すると、初期の移行のロードがスピードアップします。

- ターゲットが Amazon RDS DB インスタンスの場合、Multi-AZ がターゲット DB インスタンスに対して有効でないことを確認します。

- ロード中の自動バックアップまたはターゲットデータベースでのログ作成をオフにし、移行が完了したらこれらの機能をオンに戻します。
- プロビジョンド IOPS がターゲットで利用可能な場合は、この機能を使用します。
- 移行データに LOB が含まれる場合は、タスクが LOB 移行のために最適化されていることを確認します。LOB 用の最適化の詳細については、「[ターゲットメタデータのタスク設定](#)」をご参照ください。

タスクのステータスバーが動かない

タスクのステータスバーで、タスクの進捗状況を予測できます。この予測の正確さはソースデータベースのテーブル統計の正確さによって異なります。テーブル統計が正確であればあるほど、正確に予測できます。

推定された行統計がないテーブルが 1 つだけのタスクの場合、AWS DMS は完全な割合の推定を提供できません。この場合、タスクのステータスと、ロードされた行の表示を使って、タスクが実際に実行されて進行していることを確認できます。

タスクは完了しましたが、何も移行されませんでした

タスクの完了後に何も移行されなかった場合は、次の操作を実行します。

- エンドポイントを作成したユーザーが、移行するテーブルへの読み取りアクセス権を持っているかどうかを確認します。
- 移行するオブジェクトがテーブルであるかどうかを確認します。ビューの場合は、テーブルマッピングを更新し、オブジェクトロケータを[view](ビュー) または[all](すべて) として指定します。詳細については、「[コンソールからテーブル選択および変換を指定する](#)」を参照してください。

外部キーとセカンダリ インデックスが見つからない

AWS DMS はテーブル、プライマリキー、および場合によっては一意のインデックスを作成しますが、ソースからデータを効率的に移行するのに必要のない他のオブジェクトは作成しません。たとえば、セカンダリインデックス、非プライマリキーの制約、データデフォルトは作成されません。

データベースからセカンダリオブジェクトを移行するには、ソースデータベースと同じデータベースエンジンに移行中の場合、データベースのネイティブツールを使用します。ソースデータベースで使用了なものとは異なるデータベースエンジンへ移行中の場合、AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用してセカンダリオブジェクトを移行します。

AWS DMS は CloudWatch ログを作成しません

レプリケーションタスクで CloudWatch ログが作成されない場合は、アカウントに `dms-cloudwatch-logs-role` ロールがあることを確認します。このロールが存在しない場合は、次を実行して作成します。

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/iam/> で IAM コンソールを開きます。
2. [ロール] タブをクリックします。[ロールの作成] を選択してください。
3. [信頼されたエンティティを選択] セクションで、[AWS のサービス] を選択します。
4. [ユースケースの選択] セクションで、[DMS] を選択します。
5. [Next: Permissions] (次のステップ: 許可) を選択します。
6. 検索フィールドに **AmazonDMSCloudWatchLogsRole** と入力して、[AmazonDMSCloudWatchLogsRole] の隣にあるボックスをオンにします。これにより、CloudWatch にアクセスするためのアクセス AWS DMS 許可が付与されます。
7. [Next: Tags (次へ: タグ)] を選択します。
8. [次へ: レビュー] を選択します。
9. [ロール名] に **dms-cloudwatch-logs-role** と入力します。この名前では大文字と小文字が区別されます。
10. [ロールの作成] を選択してください。

Note

アカウントが AWS Organizations の一部である場合は、サービスコントロールポリシー (SCPs) が IAM ロールのアクセス許可を制限していないことを確認します。IAM ロールのアクセス許可が正しく設定されている場合でも、SCP はアクセス許可を上書きまたは制限できます。

Amazon RDS への接続で問題が発生する

ソースまたはターゲットとして設定した Amazon RDS DB インスタンスに接続できない理由は複数考えられます。チェックすべき項目：

- ユーザー名とパスワードの組み合わせが正しいことを確認します。

- インスタンス用に Amazon RDS コンソールに表示されるエンドポイント値が AWS DMS エンドポイントを作成するのに使用したエンドポイント識別子と同じであることを確認します。
- インスタンス用に Amazon RDS コンソールで表示されるポート値が AWS DMS エンドポイントに割り当てられたポートと同じであることを確認します。
- Amazon RDS DB インスタンスに割り当てられたセキュリティグループが、AWS DMS のレプリケーションのインスタンスからの接続を許可することを確認します。
- AWS DMS レプリケーションインスタンスと Amazon RDS DB インスタンスが同じ Virtual Private Cloud (VPC) にない場合は、DB インスタンスがパブリックにアクセス可能であることを確認します。

エラーメッセージ: スレッドの接続文字列が正しくありません。正しくないスレッド値「0」

エンドポイントへの接続をテストしているとき、このエラーが頻繁に発生します。このエラーは、接続文字列にエラーがあることを示します。例えば、ホスト IP アドレスの後ろにスペースがあります。もう一つは、接続文字列にコピーされた不正な文字です。

ネットワーキングに関する問題の発生

最も一般的なネットワーキング問題には、AWS DMS のレプリケーションのインスタンスによって使用される VPC のセキュリティグループが関係しています。デフォルトでは、このセキュリティグループではすべてのポートの 0.0.0.0/0 からの送信を許可するルールがあります。多くの場合、このセキュリティグループを変更するか、独自のセキュリティグループを使用します。その場合は、少なくとも、それぞれのデータベースポート上のソース エンドポイントとターゲット エンドポイントに出力を与えるようにしてください。

その他の設定関連の問題には、次のようなものがあります：

- [Replication instance and both source and target endpoints in the same VPC] (レプリケーション インスタンスと、ソースとターゲット両方のエンドポイントが同じ VPC 内にある) - エンドポイントが使用するセキュリティグループはレプリケーション インスタンスからのデータベースポートへの受信を許可する必要があります。レプリケーション インスタンスによって使用されるセキュリティグループにエンドポイントへの入力があることを確認します。または、レプリケーション インスタンスのプライベート IP アドレスへのアクセスを許可するエンドポイントによって使用されるセキュリティグループにルールを作成できます。

- [Source endpoint is outside the VPC used by the replication instance (using an internet gateway)] (ソースエンドポイントがレプリケーション インスタンス (インターネットゲートウェイを使用) が使用する VPC の外部にある) - VPC セキュリティグループは VPC 宛てでないトラフィックをインターネットゲートウェイに送信するルーティングルールを含む必要があります。この設定では、エンドポイントへの接続がレプリケーション インスタンス上のパブリック IP アドレスから行われているように見えます。
- [Source endpoint is outside the VPC used by the replication instance (using a NAT gateway)] (ソースエンドポイントがレプリケーションインスタンスで使用されている VPC の外にあり、NAT のゲートウェイを使用している) - 単一の Elastic network interface にバインドされた単一の Elastic IP アドレスを使用してネットワークアドレス変換 (NAT) ゲートウェイを設定します。この NAT ゲートウェイは NAT 識別子 (nat-#####) を受け取ります。

場合によっては、インターネットゲートウェイではなく、その NAT ゲートウェイへのデフォルトルートが VPC に含まれていることがあります。このような場合、レプリケーション インスタンスは NAT ゲートウェイのパブリック IP アドレスを使用してデータベース エンドポイントに接続しているように見えます。この場合、VPC 外のデータベース エンドポイントへの進入は、レプリケーション インスタンスのパブリック IP アドレスではなく NAT アドレスからの進入を許可する必要があります。

独自のオンプレミス ネームサーバーの使用については、「[独自のオンプレミスネームサーバーの使用](#)」をご参照ください。

全ロード後、CDC が停止する

複数の AWS DMS 設定が互いに競合すると、全ロード移行後に、レプリケーション変更が遅くなるか停止することがあります。

例えば、[Target table preparation mode](ターゲットテーブル作成モード) パラメータが [Do nothing](何もしない)または[Truncate](切り詰め) に設定されているとします。この場合、プライマリインデックスと一意のインデックスの作成を含め、ターゲットテーブルで設定を行わない AWS DMS ように 指示しています。ターゲットテーブルにプライマリキーまたは一意のキーを作成していない場合、AWS DMS は更新ごとにテーブル全体をスキャンします。このアプローチは、パフォーマンスに大きな影響を与える可能性があります。

タスク再開時のプライマリ キー制約違反エラー

このエラーは、以前の移行タスクからのターゲットデータベースにデータが残っている場合に発生することがあります。ターゲットテーブル準備モードオプションが「何もしない AWS DMS」に設定されている場合、前のタスクから挿入されたデータのクリーンアップを含め、ターゲットテーブルに対して準備を行いません。

タスクを再開し、これらのエラーを回避するために、タスクの以前の実行からターゲットテーブルに挿入される行を削除する必要があります。

スキーマの初回ロードが失敗する

場合によっては、スキーマの初期ロードがエラー

Operation:getSchemaListDetails:errType=, status=0, errMessage=, errDetails=で失敗することがあります。

このような場合、ソースエンドポイントへの接続 AWS DMS に が使用するユーザーアカウントには、必要なアクセス許可がありません。

不明なエラーが発生してタスクが失敗する

不明なタイプのエラーの原因はさまざまです。ただし、レ AWS DMS プリケーションインスタンスに割り当てられたリソースが不足していることがよくあります。

レプリケーション インスタンスの CPU およびメモリ、スワップファイル、IOPS の使用率をチェックし、インスタンスのリソースが移行を実行するために十分であることを確認します。モニタリングの詳細については、「[AWS Database Migration Service メトリクス](#)」をご参照ください。

タスクを再開するとテーブルが最初からロードされる

AWS DMS は、テーブルの初期ロードが完了していない場合、テーブルのロードを最初から再開します。タスクが再起動されると、 は初期ロードが完了しなかった最初からテーブル AWS DMS を再ロードします。

タスクあたりのテーブル数が問題の原因の問題

レプリケーション タスクあたりのテーブル数に制限はありません。ただし、経験則として、タスク内のテーブルの数を 60,000 個未満に制限することをお勧めします。1 つのタスクが 60,000 個超のテーブルを使用すると、多くの場合リソース使用がボトルネックになることがあります。

LOB 列でプライマリ キーが作成されたときにタスクが失敗する

FULL LOB または LIMITED LOB モードでは、LOB データ型であるプライマリキーのレプリケーション AWS DMS はサポートされていません。

DMS は、最初に LOB 列が NULL である行を移行し、後で LOB 列を更新します。したがって、LOB 列にプライマリキーが作成されると、プライマリキーを NULL にできないため、最初の挿入は失敗します。回避方法として、別の列をプライマリ キーとして追加し、LOB 列からプライマリ キーを削除します。

プライマリ キーのないターゲットテーブル上の重複レコード

全ロードと CDC タスクを実行すると、プライマリ キーまたは一意のインデックスがないターゲットテーブルに重複レコードを作成できます。全ロードと CDC タスク中にターゲットテーブルでレコードが重複しないようにするには、ターゲットテーブルにプライマリ キーまたは一意のインデックスがあることを確認してください。

予約済み IP 範囲の送信元エンドポイント

AWS DMS ソースデータベースが 192.168.0.0/24 の予約済み IP 範囲内の IP アドレスを使用している場合、ソースエンドポイント接続テストは失敗します。次のステップは、考えられる回避方法を提供します：

1. 192.168.0.0/24 のソースデータベースと通信できる予約済み範囲外の Amazon EC2 インスタンスを見つけます。
2. socat プロキシをインストールして実行します。例を以下に示します。

```
yum install socat
```

```
socat -d -d -lmlocal2 tcp4-listen:database port,bind=0.0.0.0,reuseaddr,fork  
tcp4:source_database_ip_address:database_port
```


&

AWS DMS エンドポイントには、Amazon EC2 インスタンスの IP アドレスと上記のデータベースポートを使用します。エンドポイントに、データベースポートへのアクセス AWS DMS をに許可するセキュリティグループがあることを確認します。DMS タスクの実行中はプロキシが実行されている必要があることに注意します。ユースケースによっては、プロキシのセットアップを自動化する必要がある場合があります。

Amazon Athena クエリでタイムスタンプが文字化けする

Athena クエリでタイムスタンプがガブブルされている場合は、AWS マネジメントコンソール または [ModifyEndpoint](#) アクションを使用して、Amazon S3 エンドポイントの `parquetTimestampInMillisecond` 値を に設定します `true`。詳細については、[\[S3Settings\]](#) (S3 設定) をご参照ください。

Oracle に関する問題のトラブルシューティング

以下に、Oracle データベース AWS DMS での の使用に固有の問題のトラブルシューティングについて説明します。

トピック

- [ビューからデータを取得する](#)
- [Oracle 12c から LOB を移行する](#)
- [Oracle LogMiner と Binary Reader の切り替え](#)
- [エラー: Oracle CDC は停止しました。122301 Oracle CDC の最大再試行カウンターを超えました。](#)
- [Oracle ソース エンドポイントにサプリメンタル ログを自動的に追加する](#)
- [LOB の変更がキャプチャされない](#)
- [エラー: ORA-12899: 列 column-name の値が大きすぎる](#)
- [NUMBER のデータ型が誤って解釈される](#)
- [全ロード中にレコードが欠落している](#)
- [テーブルエラー](#)
- [エラー: Oracle アーカイブされた REDO ログの宛先 ID を取得できません](#)
- [Oracle REDO ログまたはアーカイブログの読み取りパフォーマンスの評価](#)

- [LOB データ取得に失敗しました](#)

ビューからデータを取得する

ビューからデータを 1 回プルできます。これを継続的レプリケーションに使用することはできません。ビューからデータを抽出できるようにするには、Oracle ソースエンドポイントページの [エンドポイント設定] セクションに次のコードを追加する必要があります。ビューからデータを抽出すると、そのビューはターゲットスキーマのテーブルとして表示されます。

```
"ExposeViews": true
```

Oracle 12c から LOB を移行する

AWS DMS は、Binary Reader と Oracle LogMiner の 2 つの方法を使用して、Oracle データベースへの変更をキャプチャできます。デフォルトでは、は Oracle LogMiner AWS DMS を使用して変更をキャプチャします。ただし、Oracle 12c で、Oracle LogMiner は LOB 列をサポートしていません。Oracle 12c での LOB 列の変更をキャプチャするには、Binary Reader を使用します。

Oracle LogMiner と Binary Reader の切り替え

AWS DMS は、ソース Oracle データベースの変更をキャプチャするために、Binary Reader と Oracle LogMiner の 2 つの方法を使用できます。Oracle LogMiner がデフォルトです。Binary Reader を使用して変更をキャプチャするように切り替えるには、次を実行します。

Binary Reader を使用して変更をキャプチャするには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. [Endpoints] (エンドポイント) を選択します。
3. Binary Reader を使用したい Oracle ソース エンドポイントを選択します。
4. [Modify] (変更) を選択します。
5. [Advanced] (詳細) を選択し、[Extra connection attributes](追加の接続属性) テキストボックスに以下のコードを追加します。

```
useLogminerReader=N
```

6. SQL-Plus などの Oracle 開発者ツールを使用して、Oracle エンドポイントへの接続に使用される AWS DMS ユーザーアカウントに次の追加の権限を付与します。

```
SELECT ON V_$TRANSPORTABLE_PLATFORM
```

エラー: Oracle CDC は停止しました。122301 Oracle CDC の最大再試行カウンターを超えました。

このエラーは、 が変更をキャプチャするためにそれらを使用する前に、必要な Oracle アーカイブ ログ AWS DMS がサーバーから削除された場合に発生します。データベースサーバーのログリテンションポリシーを増やします。Amazon RDS データベースでは、ログの保持を延長するために、以下の手順を実行します。たとえば、以下のコードを使うと Amazon RDS DB インスタンスでのログの保持が 24 時間に延長されます。

```
exec rdsadmin.rdsadmin_util.set_configuration('archive_log retention hours',24);
```

Oracle ソース エンドポイントにサプリメンタル ログを自動的に追加する

デフォルトでは、AWS DMS のサプリメンタルロギングはオフになっています。Oracle ソースエンドポイントのサプリメンタルロギングを自動的にオンにするには、以下の手順を実行します。

Oracle ソースエンドポイントにサプリメンタルロギングを追加するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、 <https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. [Endpoints] (エンドポイント) を選択します。
3. サプリメンタル ログを追加する Oracle ソース エンドポイントを選択します。
4. [Modify] (変更) を選択します。
5. [Advanced] (詳細) を選択し、[Extra connection attributes] (追加の接続属性) テキストボックスに以下のコードを追加します。

```
addSupplementalLogging=Y
```

6. [Modify] (変更) を選択します。

LOB の変更がキャプチャされない

現在、LOB の変更をキャプチャ AWS DMS するには、テーブルに のプライマリキーが必要です。LOB を含むテーブルにプライマリキーがない場合、LOB の変更をキャプチャするにはいくつかのアクションを行うことができます。

- テーブルにプライマリキーを追加します。この手順は、ID 列を追加し、トリガーを使用してシーケンスを入力するだけです。
- プライマリ キーとしてシステム生成 ID を含むテーブルのマテリアライズド ビューを作成し、テーブルではなくマテリアライズド ビューを移行します。
- ロジカルスタンバイを作成し、テーブルにプライマリキーを追加して、ロジカルスタンバイから移行します。

エラー: ORA-12899: 列 *column-name* の値が大きすぎる

エラー[ORA-12899: value too large for column *column-name*] (ORA-12899: column-name 列の値が大きすぎる) は、多くの場合、いくつかの問題によって引き起こされます。

これらの問題の 1 つで、ソースデータベースとターゲットデータベースで使用する文字セットに不一致があります。

別の問題では、2 つのデータベース間で各国語サポート (NLS) の設定が異なります。このエラーの一般的な原因は、ソースデータベースの NLS_LENGTH_SEMANTICS パラメータが CHAR に設定されており、ターゲットデータベースの NLS_LENGTH_SEMANTICS パラメータが BYTE に設定されていることです。

NUMBER のデータ型が誤って解釈される

Oracle NUMBER データ型は、NUMBER の精度とスケールに応じて、さまざまな AWS DMS データ型に変換されます。このような変換は [Oracle のソースデータ型](#) に記載されています。ソースの Oracle エンドポイントのエンドポイント設定の使用も、NUMBER 型の変換方法に影響します。エンドポイントの設定は「[のソースとして Oracle を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)」に記載されています。

全ロード中にレコードが欠落している

全ロードを実行すると、データベースレベルで開いているトランザクション AWS DMS を探し、トランザクションがコミットされるのを待ちます。たとえば、タスク設定に基づいて `TransactionConsistencyTimeout=600`、開いているトランザクションがテーブルマッピングに含まれていないテーブルにある場合でも、は 10 分間 AWS DMS 待機します。ただし、オープントランザクションがテーブルマッピングに含まれるテーブルにあり、トランザクションが時間内にコミットされていない場合、ターゲットテーブルの結果からレコードが欠落します。

`TransactionConsistencyTimeout` タスクの設定変更し、オープントランザクションがコミットに時間がかかることがわかっている場合は、待機時間を増やします。

また、`FailOnTransactionConsistencyBreached` タスク設定が `false` のデフォルト値であることに注意してください。つまり、他のトランザクションは AWS DMS 引き続き適用されますが、オープントランザクションは失われます。オープントランザクションが時間内に終了しないときにタスクが失敗するようにするには、`FailOnTransactionConsistencyBreached` を `true` に設定できます。

テーブルエラー

WHERE 句がプライマリ キー列を参照するわけではなく、サプリメンタル ログがすべての列に使用されるわけではない場合、レプリケーション中に `Table Error` がテーブル統計情報に表示されます。

この問題を解決するには、参照テーブルのすべての列のサプリメンタル ログを有効にします。詳細については、「[サプリメンタル ロギングの設定](#)」をご参照ください。

エラー:Oracle アーカイブされた REDO ログの宛先 ID を取得できません

このエラーは、Oracle ソースにアーカイブログが生成されていないか、`V$ARCHIVED_LOG` が空である場合に発生します。ログを手動で切り替えることで、エラーを解決できます。

Amazon RDS データベースでは、ログ ファイル切り替えのために以下の手順を実行します。switch_logfile プロシージャにはパラメータがありません。

```
exec rdsadmin.rdsadmin_util.switch_logfile;
```

自己管理 Oracle ソース データベースの場合、次のコマンドを使用してログ スイッチを強制します。

```
ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE ;
```

Oracle REDO ログまたはアーカイブログの読み取りパフォーマンスの評価

Oracle ソースでパフォーマンスの問題が発生した場合は、Oracle REDO ログまたはアーカイブログの読み取りパフォーマンスを評価して、パフォーマンスを改善する方法を探ることができます。REDO ログまたはアーカイブログの読み取りパフォーマンスをテストするには、[AWS DMS diagnostic Amazon マシンイメージ](#) (AMI) を使用します。

AWS DMS 診断 AMI を使用して、以下を実行できます。

- bFile メソッドを使用して REDO ログファイルのパフォーマンスを評価します。
- LogMiner メソッドを使用して REDO ログファイルのパフォーマンスを評価します。
- PL/SQL (dbms_lob.read) メソッドを使用して REDO ログファイルのパフォーマンスを評価します。
- シングルスレッドを使用して ASMFile の読み取りパフォーマンスを評価します。
- マルチスレッドを使用して、ASMFile の読み取りパフォーマンスを評価します。
- Direct OS Readfile() Windows または Pread64 Linux 関数を使用して、REDO ログファイルの評価します。

その後、結果に基づいて是正措置を講じることができます。

Oracle REDO ログファイルまたはアーカイブログファイルの読み取りパフォーマンスをテストするには

1. AWS DMS 診断 AMI Amazon EC2 インスタンスを作成して接続します。

詳細については、[AWS DMS 「診断 AMI の使用」](#) を参照してください。

2. awsreplperf コマンドを実行します。

```
$ awsreplperf
```

コマンドは AWS DMS Oracle Read Performance Utility オプションを表示します。

```
0. Quit
1. Read using Bfile
2. Read using LogMiner
```

3. Read file PL/SQL (dms_lob.read)
4. Read ASMFile Single Thread
5. Read ASMFile Multi Thread
6. Readfile() function

3. リストからオプションを選択します。
4. 次のデータベース接続とアーカイブログ情報を入力します。

```

Oracle user name [system]:
Oracle password:

Oracle connection name [orcl1x]:
Connection format hostname:port/instance

Oracle event trace? [N]:
Default N = No or Y = Yes

Path to redo or archive log file []:

```

5. 表示される出力を調べて、関連する読み取りパフォーマンス情報を探します。例えば、次の例は、オプション番号 2 [Read using LogMiner] を選択した結果得られる出力を示しています。

```

Enter your choice>>2
Oracle user name: [system] >>
Oracle password :
Oracle connection name : [orcl1x] >>
Oracle event trace ? : [N] >>
Full path to redo or archive log file: [] >>EBSFRA/PORCL/ONLINELOG/group_11.1380.1101828345
1198000
Elapsed Time : 7044.83973 sec
Read speed in : 0.088575 MB/sec
LogMinerRead: counted 1198389 redo log rows, total undo / redo size :

```

Annotations in the image:

- Yellow arrow pointing to "User name" label.
- Yellow arrow pointing to "Hostname:TCP-Port/Instance" label.
- Yellow arrow pointing to "Default N = No; Y=Yes" label.
- Yellow arrow pointing to "Oracle Redo Log file: SELECT * FROM V\$LOGFILE;" label.
- Yellow arrow pointing to "Result with estimated time, read speed, and redo log rows count" label.
- Yellow arrow pointing to the final result "655073562".

6. ユーティリティを終了するには、[0] (ゼロ) を入力します。

次の手順

- 読み取り速度が許容可能なしきい値を下回っていることが結果で示されたら、エンドポイントで「[Oracle diagnostic support script](#)」を実行し、「待機時間」、「ロードプロファイル」、「IO プロファイル」セクションを確認します。次に、読み取りパフォーマンスの改善に向けて、正常でない設定を調整します。例えば、REDO ログファイルが最大 2 GB の場合は、パフォーマンスを向上させるために LOG_BUFFER を 200 MB に増やしてみます。

- 「[AWS DMS のベストプラクティス](#)」を確認して、DMS レプリケーションインスタンス、タスク、エンドポイントが最適に設定されていることを確認します。

LOB データ取得に失敗しました

の LOB (ラージオブジェクト) ルックアップの失敗は、データ移行プロセス中に特定の状況下で AWS DMS 発生します。全ロードフェーズでは、タスクが FULL LOB モードに設定されているときに、は LOB データ移行のルックアップメソッド AWS DMS を使用します。特に、CDC (データキャプチャの変更) フェーズでは、は LOB 設定に関係なく Lookup メソッドを AWS DMS 一貫して使用します。

AWS DMS は、LOB 列なしで行をレプリケートし、SELECT コマンドを使用して LOB データを取得し、UPDATE コマンドを実行してターゲットの LOB フィールドをレプリケートします。この INSERT および UPDATE のシーケンシャルオペレーションは、LOOKUP の動作を示します。CDC フェーズ中の LOB ルックアップは、すべてのデータベースエンジンに共通するものではなく、データサイズによっては、タスクが列データとともにインライン行をレプリケートする可能性があります。

LOB ルックアッププロセスの失敗は一般的な問題で、[Failed to get lob data, going to set to null] というエラーメッセージが表示される移行中に生じる可能性があります。この失敗の間、ターゲット上の部分的なテーブルデータ、特に LOB の列は NULL 値として表示されます。これらの障害は、次のさまざまな要因によってトリガーされる可能性があります。

- DMS がルックアッププロセスを完了する前に発生するソース行の削除
- ルックアップスレッドを中断する断続的な接続の問題
- ソーステーブルのロックシナリオが原因で待機状態となる DMS ルックアップクエリ

これらの LOB ルックアップの失敗に対処するには、以下を実行します。

- フルロードのフェーズで制限付き LOB 設定を実装して、ルックアップ動作を排除し、パフォーマンスを向上させます。
- ターゲットでルックアップ失敗メッセージと部分的なデータが発生したときに、影響を受けるテーブルを再ロードします。
- 断続的なネットワーク、またはソースデータベースの可用性の問題から発生する問題については、タスクを再起動してすべてのテーブルデータの不整合を解決します。

LOB ルックアップの障害を処理するこれらのステップにより、データ移行の信頼性が向上し、プロセス全体でデータ整合性が維持されます。

MySQL に関する問題のトラブルシューティング

ここでは、MySQL データベース AWS DMS での の使用に固有の問題のトラブルシューティングについて説明します。

トピック

- [バイナリログ作成が無効化されるため、Amazon RDS DB インスタンスのエンドポイントの CDC タスクが失敗する](#)
- [ターゲット MySQL のインスタンスへの接続は、タスクの実行中に接続が切断されます](#)
- [MySQL 互換エンドポイントへの自動コミットを追加する](#)
- [MySQL 互換ターゲットエンドポイントで外部キーを無効化する](#)
- [文字が疑問符に置き換えられる](#)
- [\[Bad event\]\(不良イベント\) ログのエントリ](#)
- [MySQL 5.5 の変更データキャプチャ](#)
- [Amazon RDS DB インスタンスのバイナリログ保持を延長する](#)
- [ログメッセージ: ソースデータベースからの一部の変更は、ターゲットデータベースに適用されても効果がありません。](#)
- [エラー: 識別子が長すぎます](#)
- [エラー: サポートされていない文字セットによりフィールドデータ変換が失敗しました](#)
- [Error: Codepage 1252 to UTF8 \[120112\] A field data conversion failed](#)
- [インデックス、外部キー、カスケード更新、または削除が移行されない](#)

バイナリログ作成が無効化されるため、Amazon RDS DB インスタンスのエンドポイントの CDC タスクが失敗する

自動バックアップが無効化されているためにこの問題が Amazon RDS DB インスタンスに発生します。バックアップ保持期間を 0 以外の値に設定することで自動バックアップを有効にすることができます。

ターゲット MySQL のインスタンスへの接続は、タスクの実行中に接続が切断されます

MySQL ターゲットからの接続が切断されている LOB のタスクがあるとき、タスクログに以下のようなエラーが表示されます。

```
[TARGET_LOAD ]E: RetCode: SQL_ERROR SqlState: 08S01 NativeError:
2013 Message: [MySQL][ODBC 5.3(w) Driver][mysqld-5.7.16-log]Lost connection
to MySQL server during query [122502] ODBC general error.
```

```
[TARGET_LOAD ]E: RetCode: SQL_ERROR SqlState: HY000 NativeError:
2006 Message: [MySQL][ODBC 5.3(w) Driver]MySQL server has gone away
[122502] ODBC general error.
```

この場合、一部のタスク設定の調整が必要になる場合があります。

タスクが MySQL ターゲットから切断される問題を解決するには、以下を実行します。

- 最大の LOB を保持するために、十分に大きい値に設定された データベース変数 `max_allowed_packet`があることを確認します。
- 以下の変数が大きいタイムアウト値に設定されていることを確認します。これらの変数ごとに、少なくとも 5 分の値を使用することをお勧めします。
 - `net_read_timeout`
 - `net_write_timeout`
 - `wait_timeout`

MySQL システム変数の設定については、[MySQL ドキュメント](#)の「[サーバーのシステム変数](#)」をご参照ください。

MySQL 互換エンドポイントへの自動コミットを追加する

MySQL 互換ターゲットエンドポイントに自動コミットを追加するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. [Endpoints] (エンドポイント) を選択します。
3. 自動コミットを追加したい MySQL 互換ターゲット エンドポイントを選択します。

4. [Modify] (変更) を選択します。
5. [Advanced] (詳細) を選択し、[Extra connection attributes] (追加の接続属性) テキストボックスに以下のコードを追加します。

```
Initstmt= SET AUTOCOMMIT=1
```

6. [Modify] (変更) を選択します。

MySQL 互換ターゲットエンドポイントで外部キーを無効化する

MySQL または Amazon Aurora MySQL 互換エディション、MariaDB エンドポイントの [Advanced] (詳細) セクションの [Extra Connection Attributes] (追加接続属性) に以下を追加して、MySQL の外部キー チェックを無効化できます。

MySQL 互換ターゲットエンドポイントで外部キーを無効化するには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/dms/v2/> で AWS DMS コンソールを開きます。
2. [Endpoints] (エンドポイント) を選択します。
3. 外部キーを無効にしたい MySQL または Aurora MySQL、MariaDB のターゲット エンドポイントを選択します。
4. [Modify] (変更) を選択します。
5. [Advanced] (詳細) を選択し、[Extra connection attributes] (追加の接続属性) テキストボックスに以下のコードを追加します。

```
Initstmt=SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0
```

6. [Modify] (変更) を選択します。

文字が疑問符に置き換えられる

この問題を引き起こす最も一般的な状況は、ソースエンドポイント文字が がサポート AWS DMS していない文字セットによってエンコードされている場合です。

[Bad event](不良イベント) ログのエントリ

移行ログの [Bad event](不良イベント) のエントリは通常、ソース データベース エンドポイントで、サポートされていないデータ定義言語(DDL) オペレーションが試行されたことを指します。サポートされていない DDL オペレーションは、レプリケーション インスタンスが省略できないイベントを発生させ、不良イベントが記録されます。

この問題を解決するには、タスクを最初から再起動します。これにより、テーブルがリロードされ、サポートされていない DDL オペレーションが発行された時点で変更のキャプチャがスタートされます。

MySQL 5.5 の変更データキャプチャ

AWS DMS Amazon RDS MySQL 互換データベースの変更データキャプチャ (CDC) には、MySQL バージョン 5.5 以前ではサポートされていない完全なイメージ行ベースのバイナリログ記録が必要です。AWS DMS CDC を使用するには、Amazon RDS DB インスタンスを MySQL バージョン 5.6 にアップグレードする必要があります。

Amazon RDS DB インスタンスのバイナリログ保持を延長する

AWS DMS では、変更データキャプチャのためにバイナリログファイルの保持が必要です。Amazon RDS DB インスタンスでログの保持を延長するには、以下の手順を使用します。以下の例では、バイナリログの保持を 24 時間に延長します。

```
call mysql.rds_set_configuration('binlog retention hours', 24);
```

ログメッセージ: ソースデータベースからの一部の変更は、ターゲットデータベースに適用されても効果がありません。

が MySQL データベース列の値を既存の値に AWS DMS 更新すると、MySQL から のメッセージが返され zero rows affected ます。この動作は、Oracle や SQL Server などの他のデータベースエンジンとは異なります。これらのエンジンは、置換値が現在の値と同じであっても、1 つの行を更新します。

エラー: 識別子が長すぎます

以下のエラーは識別子が長すぎるときに発生します。

```
TARGET_LOAD E: RetCode: SQL_ERROR SqlState: HY000 NativeError:
1059 Message: MySQLhttp://ODBC 5.3(w) Driverhttp://mysqld-5.6.10Identifier
name 'name' is too long 122502 ODBC general error. (ar_odbc_stmt.c:4054)
```

場合によっては、ターゲットデータベースにテーブルとプライマリキーを作成する AWS DMS ように を設定します。この場合、現在、DMS はソースデータベースで使用されたプライマリ キーと同じ名前を使用していません。代わりに、DMS はテーブル名に基づいてプライマリ キー名を作成します。テーブル名が長いと、自動作成された識別子が、MySQL に許可されている制限よりも長くなる場合があります。

この問題の当面解決策として、まずターゲットデータベースでテーブルとプライマリキーを事前に作成します。次に、タスク設定[Target table preparation mode] (ターゲットテーブル作成モード)を [Do nothing] (何もしない)または[Truncate] (切り詰め) に設定するタスクを使用し、ターゲットテーブルに代入します。

エラー: サポートされていない文字セットによりフィールドデータ変換が失敗しました

以下のエラーは、サポートされていない文字セットによりフィールドデータ変換が失敗した場合に発生します。

```
"[SOURCE_CAPTURE ]E: Column 'column-name' uses an unsupported character set [120112]
A field data conversion failed. (mysql_endpoint_capture.c:2154)
```

接続に関係したデータベースのパラメータを確認します。以下のコマンドを使用してこれらのパラメータを設定できます。

```
SHOW VARIABLES LIKE '%char%';
```

Error: Codepage 1252 to UTF8 [120112] A field data conversion failed

以下のエラーは、ソース MySQL データベースにコードページ 1252 以外の文字コードが含まれている場合に発生することがあります。

```
[SOURCE_CAPTURE ]E: Error converting column 'column_xyz' in table  
'table_xyz with codepage 1252 to UTF8 [120112] A field data conversion failed.  
(mysql_endpoint_capture.c:2248)
```

回避策として、ソースの MySQL エンドポイントで追加の接続属性 (CharsetMapping) を使用して、文字セットのマッピングを指定します。このエンドポイント設定を追加する場合、AWS DMS 移行タスクを最初から再起動する必要がある場合があります。

例えば、次のエンドポイント設定は、ソース文字セットが Utf8 または latin1 である MySQL ソースエンドポイントに使用できます。ここで 65001 は UTF8 コードページ識別子です。

```
CharsetMapping=utf8,65001  
CharsetMapping=latin1,65001
```

インデックス、外部キー、カスケード更新、または削除が移行されない

AWS DMS は、インデックスや外部キーなどのセカンダリオブジェクトの移行をサポートしていません。カスケード更新または削除オペレーションから子テーブルに加えられた変更をレプリケートするには、ターゲットテーブルでトリガーを実行する外部キー制約をアクティブにする必要があります。この制限を回避するには、ターゲットテーブルに外部キーを手動で作成します。次に、以下の説明のとおり、フルロードと CDC 向けに単一のタスクを作成するか、フルロードと CDC 向けに 2 つの別々のタスクを作成します。

フルロードと CDC をサポートする単一タスクを作成する

この手順では、フルロードと CDC 向けの単一タスクを使用して外部キーとインデックスを移行する方法について説明します。

フルロードと CDC タスクを作成します。

1. ソーステーブルと一致するように、ターゲットで外部キーとインデックスを含むテーブルを手動で作成します。
2. ターゲット AWS DMS エンドポイントに次の ECA を追加します。

```
Initstmt=SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
```

3. を `TargetTablePrepMode` に設定して AWS DMS タスクを作成します `DO_NOTHING`。
4. `Stop task after full load completes` 設定を「`StopTaskCachedChangesApplied`」に設定します。
5. `task.stops` タスクは、全ロードが完了すると自動的に AWS DMS 停止し、キャッシュされた変更を適用します。
6. 以前追加した `SET FOREIGN_KEY_CHECKS ECA` を削除します。
7. タスクを再開します。タスクは CDC フェーズに入り、ソースデータベースからの継続的な変更がターゲットに適用されます。

フルロードタスクと CDC タスクを個別に作成する

次の手順では、フルロードと CDC に別々のタスクを使用して外部キーとインデックスを移行する方法について説明します。

フルロードタスクを作成します。

1. ソーステーブルと一致するように、ターゲットで外部キーとインデックスを含むテーブルを手動で作成します。
2. ターゲット AWS DMS エンドポイントに次の ECA を追加します。

```
Initstmt=SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
```

3. `TargetTablePrepMode` パラメータを に設定 `DO_NOTHING` し、 を `EnableValidation` に設定して AWS DMS タスクを作成します `FALSE`。
4. `task.stops` タスクは、全ロードが完了すると自動的に AWS DMS 停止し、キャッシュされた変更を適用します。
5. タスクが完了したら、CDC のみのタスクを開始するために、フルロードタスクの UTC での開始時刻、またはバイナリログファイルの名前と位置をメモしておきます。ログを参照して、最初のフルロード開始時刻からの UTC 単位のタイムスタンプを取得します。

CDC のみのタスクを作成する

1. 以前に設定した `SET FOREIGN_KEY_CHECKS ECA` を削除します。
2. 開始位置を前の手順でメモしておいたフルロード開始時刻に設定して、CDC のみのタスクを作成します。前のステップで記録しておいたバイナリログ位置を使用することもで

きます。TargetTablePrepMode 設定を「DO_NOTHING」に設定します。必要に応じて、EnableValidation 設定を TRUE に設定して、データ検証を有効にします。

3. CDC のみのタスクを開始し、ログでエラーをモニタリングします。

Note

この回避策は MySQL 間移行にのみ適用されます。バッチ適用の場合は、ターゲットテーブルにアクティブな外部キーがない必要があるため、この方法はバッチ適用機能では使用できません。

PostgreSQL に関する問題のトラブルシューティング

ここでは、PostgreSQL データベース AWS DMS での の使用に固有の問題のトラブルシューティングについて説明します。

トピック

- [切り捨てられる JSON データ型](#)
- [ユーザー定義のデータ型の列が正しく移行されない](#)
- [エラー: 作成用のスキーマが選択されていません](#)
- [CDC を使用してテーブルへの削除や更新がレプリケートされない](#)
- [TRUNCATE ステートメントが反映されない](#)
- [PostgreSQL の DDL キャプチャを防止する](#)
- [DDL キャプチャ用のデータベースオブジェクトを作成するスキーマの選択](#)
- [PostgreSQL に移行した後 Oracle テーブルが存在しない](#)
- [\[ReplicationSlotDiskUsage\] \(スロットディスク使用度レプリケーション\) が増加し、restart_lsn は ETL ワークロードなどの長いトランザクション中に前進を停止します](#)
- [ソースとしてビューを使用したタスクで行がコピーされない](#)
- ["UTF8" エンコードのバイトシーケンスが無効です](#)

切り捨てられる JSON データ型

AWS DMS は PostgreSQL の JSON データ型を LOB データ型列として扱います。つまり、制限付き LOB モードを使用するときの LOB のサイズ制限が、JSON データに適用されます。

例えば、制限付き LOB モードが 4,096 KB に設定されているとします。この場合、4,096 KB よりも大きい JSON データは 4,096 KB の制限で切り捨てられ、PostgreSQL での検証テストに失格します。

以下のログ情報は、制限付き LOB モードにより切り捨てられた JSON と、失敗した検証を示しています。

```
03:00:49
2017-09-19T03:00:49 [TARGET_APPLY ]E: Failed to execute statement:
'UPDATE "public"."delivery_options_quotes" SET "id"=? , "enabled"=? ,
"new_cart_id"=? , "order_id"=? , "user_id"=? , "zone_id"=? , "quotes"=? ,
"start_at"=? , "end_at"=? , "last_quoted_at"=? , "created_at"=? ,
"updated_at"=? WHERE "id"=? ' [1022502] (ar_odbc_stmt
2017-09-19T03:00:49 [TARGET_APPLY ]E: Failed to execute statement:
'UPDATE "public"."delivery_options_quotes" SET "id"=? , "enabled"=? ,
"new_cart_id"=? , "order_id"=? , "user_id"=? , "zone_id"=? , "quotes"=? ,
"start_at"=? , "end_at"=? , "last_quoted_at"=? , "created_at"=? ,
"updated_at"=? WHERE "id"=? ' [1022502] (ar_odbc_stmt.c:2415)
#
03:00:49
2017-09-19T03:00:49 [TARGET_APPLY ]E: RetCode: SQL_ERROR SqlState:
22P02 NativeError: 1 Message: ERROR: invalid input syntax for type json;,
Error while executing the query [1022502] (ar_odbc_stmt.c:2421)
2017-09-19T03:00:49 [TARGET_APPLY ]E: RetCode: SQL_ERROR SqlState:
22P02 NativeError: 1 Message: ERROR: invalid input syntax for type json;,
Error while executing the query [1022502] (ar_odbc_stmt.c:2421)
```

ユーザー定義のデータ型の列が正しく移行されない

PostgreSQL ソースからレプリケートする場合、は、ユーザー定義のデータ型の列を除き、すべての列に対して同じデータ型のターゲットテーブル AWS DMS を作成します。このような場合、データ型はターゲットで「character varying」として作成されます。

エラー: 作成用のスキーマが選択されていません

場合によっては、[SQL_ERROR SqlState: 3F000 NativeError: 7 Message: ERROR: no schema has been selected to create in] (SQL_ERROR SqlState: 3F000 NativeError: 7 メッセージ: エラー:作成用のスキーマが選択されていません) が表示されることがあります。

このエラーは、JSON テーブルマッピングがスキーマのワイルドカード値を含み、ソースデータベースがその値をサポートしていない時に発生することがあります。

CDC を使用してテーブルへの削除や更新がレプリケートされない

ソーステーブルにプライマリキーがない場合、変更データキャプチャ (CDC) 中の削除および更新オペレーションは無視されます。は、プライマリキーを持つ PostgreSQL テーブルの変更データキャプチャ (CDC) AWS DMS をサポートします。

テーブルにプライマリ キーがない場合、先書きログ (WAL) にはデータベース行の前イメージが含まれていません。この場合、AWS DMS はテーブルを更新できません。削除オペレーションをレプリケートする場合は、ソーステーブルにプライマリ キーを作成します。

TRUNCATE ステートメントが反映されない

変更データキャプチャ (CDC) を使用する場合、TRUNCATE オペレーションはではサポートされていません AWS DMS。

PostgreSQL の DDL キャプチャを防止する

PostgreSQL ターゲットエンドポイントが DDL ステートメントをキャプチャしないようにするには、次の [エンドポイント設定] ステートメントを追加します。

```
"CaptureDDLs": "N"
```

DDL キャプチャ用のデータベースオブジェクトを作成するスキーマの選択

DDL キャプチャに関連したデータベースオブジェクトをどのスキーマで作成するかを制御できます。次の [エンドポイント設定] ステートメントを追加します。この [エンドポイント設定] パラメータは、ソースエンドポイントのタブで提供されています。

```
"DdlArtifactsSchema": "xyzddlschema"
```

PostgreSQL に移行した後 Oracle テーブルが存在しない

この場合、通常、テーブルとデータには引き続きアクセスできます。

Oracle のデフォルトは大文字テーブル名ですが、PostgreSQL のデフォルトは小文字テーブル名です。Oracle から PostgreSQL に移行するときは、タスクのテーブル マッピングセクションの下に特

定の変換ルールを指定することをお勧めします。これらは、テーブル名の大文字と小文字を変換するための変換ルールです。

テーブル名のケースを変換する変換ルールを使わずにテーブルを移行した場合、それらを参照するときテーブル名を引用符で囲みます。

[ReplicationSlotDiskUsage] (スロットディスク使用度レプリケーション) が増加し、restart_lsn は ETL ワークロードなどの長いトランザクション中に前進を停止します

論理レプリケーションが有効な場合、トランザクションあたりのメモリに保持される変更の最大数は 4MB です。その後、変更がディスクにこぼれます。その結果 ReplicationSlotDiskUsage が増加し、restart_lsn は、トランザクションが完了/中止され、ロールバックが完了するまで進みません。トランザクションが長いので、ロールバックに長時間かかることがあります。

従って、論理レプリケーションが有効になっている場合は、トランザクションの長期実行を避けてください。代わりに、トランザクションをいくつかの小さなトランザクションに分割してください。

ソースとしてビューを使用したタスクで行がコピーされない

ビューを移行するには、table-type を all または view に設定します。詳細については、「[コンソールからテーブル選択および変換を指定する](#)」を参照してください。

ビューをサポートするソースには、次のようなものがあります。

- Oracle
- Microsoft SQL Server
- MySQL
- [PostgreSQL]
- IBM Db2 LUW
- SAP Adaptive Server Enterprise (ASE)

"UTF8" エンコードのバイトシーケンスが無効です

を使用した Oracle から PostgreSQL へのデータ移行 AWS DMS には、2 つのデータベース間の文字セットエンコードの違いによる固有の課題があります。Oracle の AL32UTF8 文字セットは 4 バイト文字を完全にサポートしていますが、PostgreSQL の UTF8 文字セット実装にはこうした機能があり

ません。この格差は、特に 4 バイト文字を含む Oracle ソースのテーブルまたは列を処理する場合において、移行の失敗を引き起こすことがよくあります。

移行の試行中に、無効な UTF8 バイトシーケンスの問題を示すエラーメッセージが DMS タスクログと PostgreSQL ターゲットデータベースログの両方で表示されることがあります。一般的なエラーメッセージ「ERROR: invalid byte sequence for encoding "UTF8": 0xed 0xb0 0x86」が表示されます。この問題を解決するために、は AWS DMS ReplaceChars 「」設定を使用してソリューションを提供します。移行プロセス中に無効な文字を自動的に置換または削除します。このアプローチによって、ソースデータを変更することなく、エンコード関連のエラーを効果的に防げます。

詳細については、「[文字置換タスクの設定](#)」トピックの箇条書き「文字セットの検証と置換」を参照してください。

Microsoft SQL Server 問題のトラブルシューティング

ここでは、Microsoft SQL Server データベース AWS DMS での の使用に固有の問題のトラブルシューティングについて説明します。

トピック

- [RDS for SQL Server がセカンダリにフェイルオーバーした後、継続的なレプリケーションが失敗する](#)
- [SQL Server データベースの変更キャプチャエラー](#)
- [IDENTITY 列が存在しない](#)
- [エラー: SQL Server は公開をサポートしていません](#)
- [ターゲットに変更が表示されない](#)
- [パーティションにまたがってマッピングされる不均一テーブル](#)
- [エラー: トランザクション処理中の不正なエンベロップ、無効なデータコンテキスト/LCX コードで CDC タスクが失敗しました](#)

RDS for SQL Server がセカンダリにフェイルオーバーした後、継続的なレプリケーションが失敗する

ソース SQL Server インスタンスがセカンダリにフェイルオーバーした場合、AWS DMS 継続的なレプリケーションは接続を試み続け、ソースがオンラインに戻った後もレプリケーションを続けます。ただし、RDS for SQL Server MAZ インスタンスの場合、特定の状況では、セカンダリデー

データベースの所有者を NT AUTHORITY\SYSTEM に設定することができます。フェイルオーバーの後、DMS タスクは次のエラーで失敗します。

```
[SOURCE_CAPTURE ]E: RetCode: SQL_ERROR SqlState: 42000 NativeError: 33009 Message:
      [Microsoft][ODBC Driver 17 for SQL Server][SQL Server]The database
owner SID recorded in the master
      database differs from the database owner SID recorded in database
'rdsadmin'. You should correct
      this situation by resetting the owner of database 'rdsadmin' using the
ALTER AUTHORIZATION statement.
      Line: 1 Column: -1 [1022502] (ar_odbc_stmt.c:5035)
```

これを修正するには、「[db_owner の Amazon RDS for SQL Server データベースの rdsa アカウントへの変更](#)」の手順に従い、DMS タスクを再開します。

SQL Server データベースの変更キャプチャエラー

変更データ キャプチャ (CDC) 中のエラーは、前提条件の 1 つが満たされていないことを示している可能性があります。たとえば、最も一般的に見過ごされる前提条件は、完全データベースバックアップです。タスクログは以下のエラーで、この欠落を示します。

```
SOURCE_CAPTURE E: No FULL database backup found (under the 'FULL' recovery model).
To enable all changes to be captured, you must perform a full database backup.
120438 Changes may be missed. (sqlserver_log_queries.c:2623)
```

[のソースとしての Microsoft SQL Server データベースの使用 AWS DMS](#) で、SQL Server をソースとして使用するための前提条件を確認します。

IDENTITY 列が存在しない

AWS DMS は、ターゲットスキーマの作成時に ID 列をサポートしていません。初期ロードの完了後に追加する必要があります。

エラー: SQL Server は公開をサポートしていません

以下のエラーは、SQL Server Express をソースエンドポイントとして使用する際に生成されます。

```
RetCode: SQL_ERROR SqlState: HY000 NativeError: 21106
```

```
Message: This edition of SQL Server does not support publications.
```

AWS DMS は現在、ソースまたはターゲットとして SQL Server Express をサポートしていません。

ターゲットに変更が表示されない

AWS DMS では、変更を一貫してキャプチャするために、ソース SQL Server データベースが「FULL」または「BULK LOGGED」のデータ復旧モデルにある必要があります。「SIMPLE」モデルはサポートされていません。

SIMPLE 復旧モデルは、ユーザーがデータベースを復旧するのに必要な最低限の情報を記録します。すべての非アクティブのログエントリは、チェックポイントが発生すると自動的に切り捨てられます。

すべてのオペレーションは引き続きログに記録されます。ただし、チェックポイントが発生するとすぐに、ログは自動的に切り捨てられます。この切り捨ては、ログが再利用可能になり、古いログエントリを上書きできることを意味します。ログエントリが上書きされると、変更をキャプチャできません。この問題は、AWS DMS が SIMPLE データ復旧モデルをサポートしていない理由です。SQL Server をソースとして使用するためのその他の前提条件については、「[のソースとしての Microsoft SQL Server データベースの使用 AWS DMS](#)」をご参照ください。

パーティションにまたがってマッピングされる不均一テーブル

変更データキャプチャ (CDC) 中、ガテーブルで CDC を適切に実行 AWS DMS できない場合、特殊な構造を持つテーブルの移行は中断されます。次のようなメッセージが発行されます。

```
[SOURCE_CAPTURE ]W: Table is not uniformly mapped across partitions. Therefore - it is
excluded from CDC (sqlserver_log_metadata.c:1415)
[SOURCE_CAPTURE ]I: Table has been mapped and registered for CDC.
(sqlserver_log_metadata.c:835)
```

SQL Server テーブルで CDC を実行すると、は SQL Server のログを AWS DMS 解析します。各 tlog レコードで、は変更中に挿入、更新、または削除された列のデータを含む 16 進値を AWS DMS 解析します。

16 進数レコードを解析するために、は SQL Server システムテーブルからテーブルメタデータを AWS DMS 読み取ります。これらのシステムテーブルは、特別に構造化されたテーブルカラムが何であるかを識別し、「xoffset」や「null bit position」などの内部プロパティの一部を表示します。

AWS DMS では、テーブルのすべての raw パーティションでメタデータが同じであることが想定されます。しかし、場合によっては、特別に構造化されたテーブルのすべてのパーティションで同じメタデータが保持されないことがあります。このような場合、はそのテーブルの CDC を停止して、変更を誤って解析したり、ターゲットに誤ったデータを提供したりしないように AWS DMS できます。回避策には、次のものが含まれます：

- テーブルにクラスター化されたインデックスがある場合は、インデックスの再構築を実行します。
- テーブルにクラスター化されたインデックスがない場合は、クラスター化されたインデックスをテーブルに追加します (必要に応じて後で削除できます)。

エラー: トランザクション処理中の不正なエンベロープ、無効なデータコンテキスト/LCX コードで CDC タスクが失敗しました

「Bad Envelope」エラーは、検証プロセス中に AWS DMS が CDC フェーズレプリケーションで特定のイベントタイプを検証できない場合に発生します。このエラーは通常、トランザクションの途中で特定のタイムスタンプからタスクを再開するときに発生する可能性があります。このような場合、タスクは対応する「トランザクションの開始」イベントを検出せずにコミットイベントを読み取るため、無効なトランザクションコンテキストの原因となり、「不正なエンベロープ」エラーをトリガーする可能性があります。

この問題を解決するには、タスクを再開する前に、追加の接続属性セクションで `ignoreTxnCtxValidityCheck` パラメータを `true` に設定して SQL Server ソースのエンドポイント設定を変更する必要があります。このソリューションの実装後もエラーが解決しない場合は、AWS [サポートチケット](#)を送信してください。

Amazon Redshift に関する問題のトラブルシューティング

ここでは、Amazon Redshift データベース AWS DMS での の使用に固有の問題のトラブルシューティングについて説明します。

トピック

- [別の AWS リージョンの Amazon Redshift クラスターへの のロード](#)
- [エラー: リレーション「awsdms_apply_exceptions」がすでに存在します](#)
- [名前が「awsdms_changes」で始まるテーブルのエラー](#)
- [dms.awsdms_changes000000000XXXX のような名前のクラスターのテーブルを参照する](#)

- [Amazon Redshift での作業に必要なアクセス許可](#)

別の AWS リージョンの Amazon Redshift クラスターへの のロード

レプリケーションインスタンスとは異なる AWS AWS DMS リージョンの Amazon Redshift クラスターにロードすることはできません。DMS では、レプリケーション インスタンスと Amazon Redshift クラスターが同じリージョンにあることが前提です。

エラー: リレーション「awsdms_apply_exceptions」がすでに存在します

エラー "リレーション「awsdms_apply_exceptions」がすでに存在します" は、Redshift エンドポイントが PostgreSQL エンドポイントとして指定されている場合に頻繁に発生します。この問題を解決するには、エンドポイントを変更し、[Target engine] を「redshift」に変更します。

名前が「awsdms_changes」で始まるテーブルのエラー

名前が[awsdms_changes]で始まるテーブルに関連するエラーメッセージは、同一の Amazon Redshift クラスターにデータをロードしようとする 2 つのタスクが同時に実行される場合に頻繁に発生します。一時テーブルに名前が付けられる方法のため、同じテーブルを更新する場合、同時に実行されるタスクは競合する場合があります。

dms.awsdms_changes000000000XXXX のような名前のクラスターのテーブルを参照する

AWS DMS は、Amazon S3 に保存されているファイルからデータがロードされるときに一時テーブルを作成します。このような一時テーブルの名前には、プレフィックス dms.awsdms_changes が付きます。これらのテーブルは、データが最初にロードされたときと、最終的なターゲットテーブルに配置される前に データを保存 AWS DMS するために必要です。

Amazon Redshift での作業に必要なアクセス許可

Amazon Redshift AWS DMS で を使用するには、Amazon Redshift へのアクセスに使用するユーザーアカウントに次のアクセス許可が必要です。

- CRUD (選択、挿入、更新、削除)
- [BULK Load] (一括ロード)
- CREATE、ALTER、DROP (タスクの定義によって必要な場合)

Amazon Redshift をターゲットとして使用するための前提条件を確認するには、「[のターゲットとしての Amazon Redshift データベースの使用 AWS Database Migration Service](#)」をご参照ください。

Amazon Aurora MySQL に関する問題のトラブルシューティング

ここでは、Amazon Aurora MySQL データベース AWS DMS での の使用に固有の問題のトラブルシューティングについて説明します。

トピック

- [エラー: CHARACTER SET UTF8 フィールドが「,」で切り取られています。行が「\n」で切り取られています](#)

エラー: CHARACTER SET UTF8 フィールドが「,」で切り取られています。行が「\n」で切り取られています

ターゲットとして Amazon Aurora MySQL を使用している場合、ログに次のようなエラーが表示されることがあります。通常、このタイプのエラーは SQL_MODE パラメータの一部に ANSI_QUOTES があることを示しています。SQL_MODE パラメータの一部として ANSI_QUOTES がある場合、二重引用符が引用符として処理され、タスクの実行時に問題が起きることがあります。

このエラーを修正するには、SQL_MODE パラメータから ANSI_QUOTES を削除します。

```
2016-11-02T14:23:48 [TARGET_LOAD ]E: Load data sql statement. load data local infile
"/rdsdbdata/data/tasks/7X04FJHCV0N7TYTLQ6RX3CQH DU/data_files/4/LOAD000001DF.csv" into
table
`VOSPUSER`.`SANDBOX_SRC_FILE` CHARACTER SET UTF8 fields terminated by ','
enclosed by '"' lines terminated by '\n'(`SANDBOX_SRC_FILE_ID`,`SANDBOX_ID`,
`FILENAME`,`LOCAL_PATH`,`LINES_OF_CODE`,`INSERT_TS`,`MODIFIED_TS`,`MODIFIED_BY`,
`RECORD_VER`,`REF_GUID`,`PLATFORM_GENERATED`,`ANALYSIS_TYPE`,`SANITIZED`,`DYN_TYPE`,
`CRAWL_STATUS`,`ORIG_EXEC_UNIT_VER_ID`); (provider_syntax_manager.c:2561)
```

SAP ASE に関する問題のトラブルシューティング

以下に、SAP ASE データベース AWS DMS での の使用に固有の問題のトラブルシューティングについて説明します。

エラー: ソースに NULL 値を持つコンポジット一意インデックスがある場合、LOB 列には NULL 値があります

NULL 値を許可する複合一意インデックスで構成されたテーブルで SAP ASE をソースとして使用すると、進行中のレプリケーション中に LOB 値が移行されないことがあります。通常、この動作は、DMS レプリケーション インスタンス クライアントで ANSI_NULL をデフォルトで 1 に設定した結果です。

LOB フィールドが正しく移行されるようにするには、タスクの AWS DMS ソースエンドポイント 'AnsiNull=0' にエンドポイント設定を含めます。

IBM Db2 に関する問題のトラブルシューティング

以下に、IBM Db2 データベース AWS DMS での の使用に固有の問題のトラブルシューティングについて説明します。

エラー: Resume from timestamp is not supported Task

継続的なレプリケーション (CDC) で、特定のタイムスタンプからレプリケーションを開始する場合は、追加の接続属性 `StartFromContext` を必要なタイムスタンプに設定します。詳細については、[Db2 LUW を使用するときの追加の接続属性 \(ECAs\)](#)」を参照してください。 `StartFromContext` を必要なタイムスタンプに設定すると、次の問題が防止されます。

```
Last Error Resume from timestamp is not supported Task error notification received
from
subtask 0, thread 0 [reptask/replicationtask.c:2822] [1020455] 'Start from timestamp'
was blocked to prevent Replicate from
scanning the log (to find the timestamp). When using IBM DB2 for LUW, 'Start from
timestamp' is only supported if an actual
change was captured by this Replicate task earlier to the specified timestamp.
```

テーブルが「Failed to build 'where' statement」というエラーで停止した

DMS で、プライマリキーを持たないテーブルのレコードを更新しようとすると、システムは WHERE 条件を構築できず、次のようなエラーが表示されます。

```
[TARGET_APPLY ]E: Failed to build 'where' statement
```

これは複数の既知の問題や制限によって発生する可能性があります。具体的には次のとおりです。

- プライマリキー列は、remove-column 変換ルールを使用して削除されます。
- テーブル構造でソースデータベースとターゲットデータベースに不一致があります。つまり、プライマリキー列がソースには存在するが、ターゲットには存在しないか、削除されている可能性があります。
- 既知の制限事項または前提条件の欠落:
 - Oracle テーブルで補足ログが正しく有効になっていません。
 - 長いオブジェクト名 (30 バイト超) で作成された Oracle テーブル。そのため、オブジェクト名はテーブル名または列名である場合があります。
 - Oracle アプリケーションコンテナ PDB からのレプリケーション。

でのレイテンシーの問題のトラブルシューティング AWS Database Migration Service

このセクションでは、継続的なレプリケーションフェーズ (CDC) 中の AWS DMS タスクレイテンシーの一般的な原因の概要を説明します。はデータを非同期的に AWS DMS レプリケートします。レイテンシーは、変更がソースにコミットされてから、その変更がターゲットにレプリケートされるまでの遅延を指します。レイテンシーは、次のとおりのレプリケーションコンポーネントの設定ミスが原因で発生する可能性があります。

- ソースエンドポイントまたはデータソース
- ターゲットエンドポイントまたはデータソース
- レプリケーション インスタンス
- 上記コンポーネント間のネットワーク

レプリケーションに関する情報を収集するための概念実証としてテスト移行を使用することをお勧めします。その後、この情報を使用してレプリケーション設定を調整して、レイテンシーを最小限に抑えることができます。概念実証の移行の実行については、「[PoC \(概念実証\) を実行する](#)」を参照してください。

トピック

- [CDC レイテンシーのタイプ](#)
- [CDC レイテンシーの一般的な原因](#)
- [レイテンシーに関する問題のトラブルシューティング](#)

CDC レイテンシーのタイプ

このセクションでは、CDC 中に発生する可能性のあるレプリケーションレイテンシーのタイプについて説明します。

ソースのレイテンシー

ソースエンドポイントからキャプチャされた最後のイベントのコミット時刻とレプリケーションインスタンスの現在のシステムタイムスタンプ間のレイテンシー (秒単位)。データソースとレプリケーションインスタンス間のレイテンシーは、CDCLatencySource CloudWatch メトリクスを使用してモニタリングできます。CDCLatencySource メトリクスが高いと、ソースからの変更をキャプチャするプロセスが遅延していることを意味します。たとえば、アプリケーションが 10:00 にソースへの挿入をコミットし、10:02 に変更を AWS DMS 消費する場合、CDCLatencySource メトリクスは 120 秒です。

の CloudWatch メトリクスの詳細については AWS DMS、「」を参照してください[レプリケーションタスクのメトリクス](#)。

ターゲットのレイテンシー

ターゲットへのコミットを待機している最初のイベントのソースでのコミット時間と DMS レプリケーションインスタンスの現在のタイムスタンプとの間のレイテンシー (秒単位)。データソースとデータターゲットのコミット間のレイテンシーは、CDCLatencyTarget CloudWatch メトリクスを使用してモニタリングできます。つまり、CDCLatencyTarget にはソースからの読み取り遅延も含まれます。その結果、CDCLatencyTarget は常に CDCLatencySource 以上になります。

たとえば、アプリケーションが 10:00 にソースへの挿入をコミットし、10:02 に AWS DMS 消費して 10:05 にターゲットに書き込む場合、CDCLatencyTarget メトリクスは 300 秒です。

CDC レイテンシーの一般的な原因

このセクションでは、CDC 中のレプリケーションで発生する可能性のあるレイテンシーの原因について説明します。

トピック

- [エンドポイントのリソース](#)
- [レプリケーションインスタンスのリソース](#)
- [ネットワーク速度と帯域幅](#)
- [DMS の設定](#)
- [レプリケーションのシナリオ](#)

エンドポイントのリソース

レプリケーションのパフォーマンスとレイテンシーに多大な影響を及ぼすのは次の要因です。

- ソースデータベースとターゲットデータベースの設定
- インスタンスサイズ
- ソースデータストアまたはターゲットデータストアがプロビジョニング不足または設定の誤り

ホストされたソースとターゲットのエンドポイントの問題によって引き起こされるレイテンシーの原因を特定するには、次の CloudWatch AWS メトリクスをモニタリングします。

- FreeMemory
- CPUUtilization
- WriteIOPS、WriteThroughput、または ReadLatency などのスループットと I/O メトリクス
- CDCIncomingChanges などのトランザクションボリュームメトリクス

CloudWatch メトリクスのモニタリングの詳細については、「[AWS Database Migration Service メトリクス](#)」を参照してください。

レプリケーションインスタンスのリソース

レプリケーションインスタンスのリソースはレプリケーションに不可欠であり、ソースとターゲットの両方のレイテンシーにつながる可能性があるため、リソースのボトルネックがないことを確認する必要があります。

レプリケーションインスタンスのリソースのボトルネックを特定するには、次を確認します。

- CPU、メモリ、1 秒あたりの I/O、ストレージなどの重要な CloudWatch メトリクスでスパイクが発生したり、常に高い値になったりすることがないこと

- レプリケーションインスタンスのサイズがワークロードに応じて適切に設定されていること。レプリケーションインスタンスの適切なサイズを決定する方法の詳細については、「[レプリケーションインスタンス向けの最適なサイズの選択](#)」を参照してください。

ネットワーク速度と帯域幅

ネットワーク帯域幅は、データ送信に影響を与える要因となります。レプリケーションのネットワークパフォーマンスを分析するには、次のいずれかを実行します。

- インスタンスレベルで ReadThroughput メトリクスと WriteThroughput メトリクスを確認します。CloudWatch メトリクスのモニタリングの詳細については、「[AWS Database Migration Service メトリクス](#)」を参照してください。
- AWS DMS 診断サポート AMI を使用します。Diagnostic Support AMI が現在のリージョンで利用できない場合は、サポートされている任意のリージョンからダウンロードして現在のリージョンにコピーすると、ネットワーク分析を実行できます。Diagnostic Support AMI の詳細については、「[AWS DMS 診断サポート AMI の使用](#)」を参照してください。

の CDC AWS DMS は、データの整合性を確保するためにシングルスレッドです。そのため、シングルスレッドのデータ転送速度を計算すると、ネットワークがサポートできるデータ量を決定できます。例えば、タスクが 100 Mbps (メガビット/秒) のネットワークを使用してソースに接続する場合、理論上、レプリケーションの最大帯域幅割り当ては 12.5 Mbps (メガバイト/秒) です。これは 1 時間あたり 45 ギガビットに相当します。ソースでのトランザクションログの生成速度が 45 ギガビット/時を超える場合は、タスクで CDC レイテンシーが発生することを意味します。100 Mbps のネットワークでは、上記の速度は理論上の最大値です。ネットワークトラフィックやソースとターゲットのリソースのオーバーヘッドなどのその他の要因によって、実際に使用できる帯域幅は減少します。

DMS の設定

このセクションでは、レイテンシーの軽減に役立つレプリケーションの推奨設定を説明します。

- エンドポイント設定: ソースエンドポイントとターゲットエンドポイント設定がレプリケーションインスタンスのパフォーマンス低下の原因となる場合があります。リソースを大量に利用する機能を有効にするエンドポイント設定は、パフォーマンスに影響します。例えば Oracle エンドポイントの場合、LogMiner はリソースを大量に消費するため、LogMiner を無効にして Binary Reader を使用するとパフォーマンスが向上します。Oracle エンドポイントのパフォーマンスを向上するエンドポイント設定は次のとおりです。

```
useLogminerReader=N;useBfile=Y
```

エンドポイント設定の詳細については、「[DMS AWS エンドポイントの使用](#)」トピックのソースエンドポイントとターゲットエンドポイントエンジンのドキュメントを参照してください。

- **タスク設定:** 特定のレプリケーションシナリオのタスク設定によっては、レプリケーションインスタンスのパフォーマンスが低下する場合があります。例えば、AWS DMS は、Amazon Redshift 以外のすべてのエンドポイントの CDC にデフォルトでトランザクション適用モード (BatchApplyEnabled=false) を使用します。ただし、変更が多数あるソースでは、BatchApplyEnabled を true に設定するとパフォーマンスが向上する可能性があります。

タスク設定の詳細については、「[AWS Database Migration Service タスクのタスク設定の指定](#)」をご参照ください。

- **CDC のみのタスクの開始位置:** 以前の位置またはタイムスタンプから CDC のみのタスクを開始すると、タスク開始時に CDC ソースのレイテンシーが増大します。ソースの変更量によっては、タスクのレイテンシーが低減するまで時間がかかります。
- **LOB 設定:** ラージオブジェクトデータ型は、ガラージバイナリデータをレプリケートする方法により、レ AWS DMS プリケーションパフォーマンスを妨げる可能性があります。詳細については、以下の各トピックを参照してください。
 - [AWS DMS タスクでのソースデータベースの LOB サポートの設定](#)
 - [ラージバイナリオブジェクト \(LOB\) の移行](#)

レプリケーションのシナリオ

このセクションでは、特定のレプリケーションシナリオと、レイテンシーへの影響について説明します。

トピック

- [タスクの長時間にわたる停止](#)
- [キャッシュされた変更](#)
- [クロスリージョンレプリケーション](#)

タスクの長時間にわたる停止

タスクを停止すると、はソースから読み取られた最後のトランザクションログの位置 AWS DMS を保存します。タスクを再開すると、DMS は同じトランザクションログ位置からの読み取りを続けよ

うとします。タスクの再開が数時間または数日後の場合、DMS がトランザクションバックログの処理を完了するまで CDC ソースのレイテンシーが増大します。

キャッシュされた変更

キャッシュされた変更は、が全ロードレプリケーションフェーズ AWS DMS を実行している間にアプリケーションがデータソースに書き込む変更です。DMS は、フルロードフェーズが完了して CDC フェーズが開始されるまで、このような変更を適用しません。多数のトランザクションがあるソースの場合、キャッシュされた変更の適用には時間がかかるため、CDC フェーズが開始されるとソースのレイテンシーが増加します。キャッシュされた変更数を最小限に抑えるため、フルロードフェーズは、トランザクション量が少ないケースで実行することをお勧めします。

クロスリージョンレプリケーション

DMS エンドポイントまたはレプリケーションインスタンスを異なる AWS リージョンに配置すると、ネットワークレイテンシーが増加します。これにより、レプリケーションレイテンシーも長くなります。最高のパフォーマンスを得るには、ソースエンドポイント、ターゲットエンドポイント、レプリケーションインスタンスを同じ AWS リージョンに配置します。

レイテンシーに関する問題のトラブルシューティング

このセクションでは、レプリケーションレイテンシーのトラブルシューティングの手順を説明します。

レイテンシーのトラブルシューティングを行うには、次を実行します。

- まず、タスクのレイテンシーのタイプと量を判断します。DMS コンソールまたは CLI でタスクのテーブル統計セクションを確認します。カウンターが変化している場合は、データ転送が進行中です。CDCLatencySource メトリクスと CDCLatencyTarget メトリクスを同時に確認して、CDC 中にボトルネックが発生していないかを判断します。
- CDCLatencySource メトリクスまたは CDCLatencyTarget メトリクスが高い値またはメトリクスがレプリケーションのボトルネックを示している場合は、次の点を確認します。
 - CDCLatencySource が高く、CDCLatencyTarget と等しい場合は CDCLatencySource、ソースエンドポイントにボトルネックがあり、ターゲットにデータをスムーズに書き込んで AWS DMS いることを示します。次の「[ソースのレイテンシーに関する問題のトラブルシューティング](#)」を参照してください。
 - CDCLatencySource が低く、CDCLatencyTarget 高い場合は、ターゲットエンドポイントにボトルネックがあり、ソースからデータをスムーズに読み取 AWS DMS っていることを示しま

す。次の「[ターゲットのレイテンシーに関する問題のトラブルシューティング](#)」を参照してください。

- CDCLatencySource が高く、CDCLatencySource が CDCLatencyTarget よりも大幅に高い場合、ソース読み取りとターゲット書き込みの両方でボトルネックが発生していることを示しています。まずソースのレイテンシーを調べてから、ターゲットのレイテンシーを調査します。

DMS タスクメトリクスのモニタリングの詳細については、「[DMS AWS タスクのモニタリング](#)」を参照してください。

ソースのレイテンシーに関する問題のトラブルシューティング

次のトピックでは、ソースエンドポイントタイプに固有のレプリケーションシナリオについて説明します。

トピック

- [Oracle エンドポイントのトラブルシューティング](#)
- [MySQL エンドポイントのトラブルシューティング](#)
- [PostgreSQL エンドポイントのトラブルシューティング](#)
- [SQL Server エンドポイントのトラブルシューティング](#)

Oracle エンドポイントのトラブルシューティング

このセクションでは、Oracle に固有のレプリケーションシナリオについて説明します。

ソースの読み取りが停止した

AWS DMS は、次のシナリオで Oracle ソースからの読み取りを一時停止します。この動作は仕様です。原因はタスクログを使用して調査できます。タスクログで次のメッセージを調べます。タスクログのオペレーションの詳細については、「[DMS AWS タスクログの表示と管理](#)」を参照してください。

- SORTER メッセージ: DMS がレプリケーションインスタンスにトランザクションをキャッシュしていることを示します。詳細については、「[タスクログの SORTER メッセージ](#)」を参照してください。
- デバッグタスクログ: DMS が読み取りプロセスを中断した場合、タスクはコンテキストフィールドやタイムスタンプを変更せずに、次のメッセージをデバッグタスクログに繰り返し書き込みます。

- Binary Reader:

```
[SOURCE_CAPTURE ]T: Produce CTI event:
context '00000020.f23ec6e5.00000002.000a.00.0000:190805.3477731.16'
xid [00000000001e0018] timestamp '2021-07-19 06:57:55'
thread 2 (oradcdc_oralog.c:817)
```

- Logminer:

```
[SOURCE_CAPTURE ]T: Produce INSERT event:
object id 1309826 context
'000000000F2CECAA010000010005A8F500000275016C0000000000000F2CEC58'
xid [000014e06411d996] timestamp '2021-08-12 09:20:32' thread 1
(oradcdc_reader.c:2269)
```

- AWS DMS は、新しい REDO またはアーカイブされたログオペレーションごとに次のメッセージをログに記録します。

```
00007298: 2021-08-13T22:00:34 [SOURCE_CAPTURE ]I: Start processing archived
Redo log sequence 14850 thread 2 name XXXXX/XXXXX/ARCHIVELOG/2021_08_14/
thread_2_seq_14850.22977.1080547209 (oradcdc_redo.c:754)
```

ソースに新しい REDO またはアーカイブされたログオペレーションがあり、これらのメッセージをログに書き込んで AWS DMS がない場合、タスクがイベントを処理していないことを意味します。

大量の REDO 生成

タスクが REDO ログまたはアーカイブされたログを処理しているものの、ソースのレイテンシーが依然として高い場合は、REDO ログの生成速度と生成パターンを特定します。REDO ログの生成レベルが高い場合は、レプリケートしたテーブルに関連する変更をフェッチするタスクが REDO ログとアーカイブログをすべて読み取るため、ソースのレイテンシーが増大します。

REDO 生成率を判断するには、次のクエリを使用します。

- 1 日あたりの REDO 生成率:

```
select trunc(COMPLETION_TIME,'DD') Day, thread#,
round(sum(BLOCKS*BLOCK_SIZE)/1024/1024/1024) GB,
count(*) Archives_Generated from v$archived_log
```

```
where completion_time > sysdate- 1
group by trunc(COMPLETION_TIME,'DD'),thread# order by 1;
```

- 1 時間あたりの REDO 生成率:

```
Alter session set nls_date_format = 'DD-MON-YYYY HH24:MI:SS';
select trunc(COMPLETION_TIME,'HH') Hour,thread# ,
round(sum(BLOCKS*BLOCK_SIZE)/1024/1024) "REDO PER HOUR (MB)",
count(*) Archives from v$archived_log
where completion_time > sysdate- 1
group by trunc(COMPLETION_TIME,'HH'),thread# order by 1 ;
```

このシナリオでレイテンシーのトラブルシューティングを行うには、次の点を確認します。

- レプリケーションのネットワーク帯域幅とシングルスレッドのパフォーマンスを調べて、基盤となるネットワークがソースの REDO 生成速度をサポートできることを確認します。ネットワーク帯域幅によるレプリケーションのパフォーマンスへの影響の詳細については、前の「[ネットワーク速度と帯域幅](#)」を参照してください。
- 補足ログが適切に設定されているかを確認します。テーブルのすべての列でログを有効にするなど、ソースでの余分なログ記録は避けます。補足ログの設定の詳細については、「[サプリメンタルロギングの設定](#)」を参照してください。
- REDO ログまたはアーカイブされたログを読み取るために適切な API を使用していることを確認します。Oracle LogMiner または AWS DMS Binary Reader のいずれかを使用できます。LogMiner はオンラインの REDO ログとアーカイブされた REDO ログファイルを読み取ります。Binary Reader は raw REDO ログファイルを直接読み取り、解析します。このため、Binary Reader を使用するとパフォーマンスが向上します。REDO ログの生成が 1 時間あたり 10 GB を超える場合は、Binary Reader を使用することをお勧めします。詳細については、「[CDC での Oracle LogMiner または AWS DMS Binary Reader の使用](#)」を参照してください。
- ArchivedLogsOnly を Y に設定しているかを確認します。このエンドポイント設定が指定されている場合、AWS DMS はアーカイブされた REDO ログから読み取ります。これにより、は読み取り前にオンライン REDO ログがアーカイブされるのを AWS DMS 待機するため、ソースのレイテンシーが増加します。詳細については、「[ArchivedLogsOnly](#)」を参照してください。
- Oracle ソースで自動ストレージ管理 (ASM) を使用している場合にデータストアを適切に設定する方法については、「[Oracle を のソースとして使用する場合の Oracle ASM への REDO の保存 AWS DMS](#)」を参照してください。追加接続属性(ECA) asmUsePLSQLArray を使用して、読み取りパフォーマンスをさらに最適化できる場合もあります。asmUsePLSQLArray の使用の詳細につ

いては、「[のソースとして Oracle を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)」を参照してください。

MySQL エンドポイントのトラブルシューティング

このセクションでは、MySQL に固有のレプリケーションシナリオについて説明します。は MySQL バイナリログを定期的に AWS DMS スキャンして、変更をレプリケートします。このプロセスにより、次のシナリオでレイテンシーが増大する可能性があります。

トピック

- [ソースでのトランザクション実行時間が長い](#)
- [ソースでの高ワークロード](#)
- [バイナリログの競合](#)

ソースでのトランザクション実行時間が長い

MySQL はコミットされたトランザクションのみをバイナリログに書き込むため、トランザクションが長時間実行されると、クエリの実行時間に比例してレイテンシーのスパイクが発生します。

実行時間の長いトランザクションを特定するには、次のクエリを使用するか、スロークエリログを使用します。

```
SHOW FULL PROCESSLIST;
```

スロークエリログの使用については、「[MySQL ドキュメント](#)」の「[The Slow Query Log](#)」を参照してください。

長時間実行されるトランザクションによるレイテンシーのスパイクを回避するには、ソーストランザクションを再構築してクエリの実行時間を短縮するか、コミット頻度を増やします。

ソースでの高ワークロード

DMS CDC はシングルスレッドであるため、トランザクション数が多いとソースのレイテンシーが増大する可能性があります。ワークロードが重いことがソースのレイテンシーの原因であるかを特定するには、レイテンシー中に生成されたバイナリログの数とサイズをレイテンシー以前に生成されたログと比較します。バイナリログと DMS CDC スレッドのステータスを確認するには、次のクエリを使用します。

```
SHOW BINARY LOGS;  
SHOW PROCESSLIST;
```

CDC バイナリログのダンプスレッドの状態の詳細については、「[Replication Source Thread States](#)」を参照してください。

ソースで生成された最新のバイナリログの位置と DMS が現在処理しているイベントを比較すると、レイテンシーを判断できます。ソースの最新のバイナリログを特定するには、次を実行します。

- SOURCE_CAPTURE コンポーネントのデバッグログを有効にします。
- DMS の処理のバイナリログと位置の詳細をタスクデバッグログから取得します。
- 次のクエリを使用して、ソースの最新のバイナリログを特定します。

```
SHOW MASTER STATUS;
```

パフォーマンスをさらに最適化するには、EventsPollInterval を調整します。デフォルトでは、DMS は 5 秒ごとにバイナリログをポーリングします。この値を減らすとパフォーマンスが向上する可能性があります。EventsPollInterval の設定の詳細については、[のソースとして MySQL を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS](#)を参照してください。

バイナリログの競合

大量のデータを含む複数のテーブルを移行する場合、MySQL 5.7.2 以降ではテーブルを個別のタスクに分割することをお勧めします。MySQL バージョン 5.7.2 以降では、マスターダンプスレッドによるロック競合が低減し、スループットが向上しています。その結果、ダンプスレッドはイベントを読み取る都度バイナリログをロックすることがなくなりました。つまり、複数のダンプスレッドがバイナリログファイルを同時に読み取ることができるようになりました。これは、クライアントがバイナリログに書き込みを行っている間も、ダンプスレッドがバイナリログを読み取ることがすることも意味します。ダンプスレッドの詳細については、「[Replication Threads](#)」と「[MySQL 5.7.2 リリースノート](#)」を参照してください。

5.7.2 以前のバージョンの MySQL ソースのレプリケーションのパフォーマンスを向上するには、CDC コンポーネントを使用してタスクを統合することを検討します。

PostgreSQL エンドポイントのトラブルシューティング

このセクションでは、PostgreSQL に固有のレプリケーションシナリオについて説明します。

トピック

- [ソースでのトランザクション実行時間が長い](#)
- [ソースでの高ワークロード](#)
- [高いネットワークスループット](#)
- [Aurora PostgreSQL のスピルファイル](#)

ソースでのトランザクション実行時間が長い

ソースデータベースで長時間実行されるトランザクション (単一トランザクションでの数千回の挿入など) がある場合、トランザクションが完了するまで DMS CDC イベントカウンターとトランザクションカウンターは増加しません。この遅延は、レイテンシーの問題につながる可能性があり、CDCLatencyTarget メトリクスで測定できます。

長時間実行されているトランザクションを確認するには、次のいずれかを実行します。

- pg_replication_slots ビューを使用します。restart_lsn 値が更新されない場合、アクティブなトランザクションが長時間実行されているため、PostgreSQL はログ先行書き込み (WAL) を解放できない可能性があります。pg_replication_slots ビューの詳細については、「[PostgreSQL 15.4 ドキュメント](#)」の「[pg_replication_slots](#)」を参照してください。
- 次のクエリを使用すると、データベース内のすべてのアクティブなクエリのリストと関連情報が返されます。

```
SELECT pid, age(clock_timestamp(), query_start), username, query
FROM pg_stat_activity WHERE query != '<IDLE>'
AND query NOT ILIKE '%pg_stat_activity%'
ORDER BY query_start desc;
```

クエリ結果の age フィールドには、各クエリのアクティブ期間が表示されます。長時間実行されているクエリは、これを使用して特定できます。

ソースでの高ワークロード

ソースの PostgreSQL のワークロードが高い場合は、次の点を確認してレイテンシーを低減します。

- 1 秒あたりのトランザクション (TPS) 値が高いソースデータベースからテーブルのサブセットを移行する際に test_decoding プラグインを使用すると、レイテンシーが増大する可能性があります。これは、test_decoding プラグインがデータベースのすべての変更をレプリケーションイ

ンスタンスに送信し、DMS がタスクのテーブルマッピングに基づいてフィルタリングするためです。タスクのテーブルマッピングに含まれていないテーブルのイベントは、ソースレイテンシーを増大につながる可能性があります。

- 次のいずれかの方法を使用して TPS スループットを確認します。
 - Aurora PostgreSQL ソースの場合、CommitThroughput CloudWatch メトリクスを使用します。
 - Amazon RDS またはオンプレミスで実行されている PostgreSQL の場合は、バージョン 11 以降の PSQL クライアントを使用して次のクエリを実行します (クエリ中に **enter** を押すと結果の表示を先に進めることができます)。

```
SELECT SUM(xact_commit)::numeric as temp_num_tx_ini FROM pg_stat_database; \gset
select pg_sleep(60);
SELECT SUM(xact_commit)::numeric as temp_num_tx_final FROM pg_stat_database; \gset
select (:temp_num_tx_final - :temp_num_tx_ini)/ 60.0 as "Transactions Per Second";
```

- test_decoding プラグインを使用する際のレイテンシーを低減するには、代わりに pglogical プラグインの使用を検討します。test_decoding プラグインとは異なり、pglogical プラグインはソースでログ先行書き込み (WAL) の変更をフィルターして、関連する変更のみをレプリケーションインスタンスに送信します。で pglogical プラグインを使用する方法については AWS DMS、「」を参照してください [pglogical プラグインの設定](#)。

高いネットワークスループット

test_decoding プラグインを使用すると、特に大量のトランザクションがある場合、レプリケーションのネットワーク帯域幅の使用量が増大する可能性があります。これは、test_decoding プラグインが変更を処理し、元のバイナリ形式よりもサイズが大きくなる判別しやすい形式に変換するためです。

パフォーマンスを向上するには、代わりにバイナリプラグインの pglogical プラグインの使用を検討します。test_decoding プラグインとは異なり、pglogical プラグインはバイナリ形式の出力を生成するため、圧縮されたログ先行書き込み (WAL) ストリーム変更が作成されます。

Aurora PostgreSQL のスピルファイル

PostgreSQL バージョン 13 以降では、logical_decoding_work_mem パラメータがデコードとストリーミングのメモリ割り当てを決定します。logical_decoding_work_mem パラメータの詳細については、「[PostgreSQL 13.13 Documentation](#)」の「[Resource Consumption in PostgreSQL](#)」を参照してください。

論理レプリケーションは、トランザクションがコミットされるまで、すべてのトランザクションの変更をメモリに蓄積します。すべてのトランザクションに保存されているデータの量がデータベースパラメータ `logical_decoding_work_mem` で指定された量を超える場合、DMS はトランザクションデータをディスクに書き込んで、新しいデコードデータ用にメモリを解放します。

長時間実行されるトランザクション、または多くのサブトランザクションにより、DMS の論理デコードメモリの消費が増加する可能性があります。このメモリ使用量の増加により、DMS がディスクにスピルファイルを作成し、レプリケーション中のソースのレイテンシーが高くなります。

ソースのワークロードの増加による影響を軽減するには、以下を実行します。

- 実行時間が長いトランザクションを減らす。
- サブトランザクションの数を減らす。
- 単一のトランザクションでテーブル全体を削除または更新するなど、大量のログレコードを生成するオペレーションの実行を回避する。代わりに、小さなバッチでオペレーションを実行します。

次の CloudWatch メトリクスを使用して、ソースのワークロードをモニタリングできます。

- `TransactionLogsDiskUsage`: 論理 WAL によって現在占有されているバイト数。この値は、論理レプリケーションスロットが新しい書き込みのペースに遅れを取る場合、または長時間実行されているトランザクションが古いファイルのガベージコレクションを妨げている場合、一定間隔で増加します。
- `ReplicationSlotDiskUsage`: 論理レプリケーションスロットが現在使用しているディスク容量。

`logical_decoding_work_mem` パラメータをチューニングすることで、ソースのレイテンシーを軽減することができます。このパラメータのデフォルト値は 64 MB です。このパラメータは、各論理ストリーミングレプリケーションの接続で使用されるメモリの量を制限します。DMS がディスクに書き込むデコードされた変更の量を減らすために、`logical_decoding_work_mem` 値を `work_mem` 値より大幅に大きく設定することをお勧めします。

特に重い移行アクティビティやレイテンシーの場合、定期的にスピルファイルをチェックすることをお勧めします。DMS が大量のスピルファイルを作成している場合、論理デコードが効率的に動作していないことを意味し、レイテンシーが増加する可能性があります。これを軽減するには、`logical_decoding_work_mem` パラメータ値を大きくします。

aurora_stat_file 関数を使用して、現在のトランザクションオーバーフローを確認できます。詳細については、「Amazon Relational Database Service デベロッパーガイド」の「[論理デコード用のワーキングメモリの調整](#)」を参照してください。

SQL Server エンドポイントのトラブルシューティング

このセクションでは、SQL Server に固有のレプリケーションシナリオについて説明します。SQL Server からレプリケートする変更がトランザクションログを AWS DMS 読み取り、ソースデータベースで定期的なスキャンを実行するかどうかを判断するには。レプリケーションのレイテンシーは通常、リソースの制約により SQL Server がこれらのスキャンをスロットリングすることが原因で発生します。また、短時間でトランザクションログに書き込まれるイベントの数が大幅に増加したことが原因である場合もあります。

トピック

- [インデックスの再構築](#)
- [大きいトランザクション](#)
- [Amazon RDS SQL Server の MS-CDC ポーリング間隔が適切に設定されていない](#)
- [同じソースデータベースからレプリケートする複数の CDC タスク](#)
- [RDS for SQL Server のトランザクションログのバックアップ処理](#)

インデックスの再構築

サイズが大きいインデックスを再構築する場合、SQL Server は単一のトランザクションを使用します。これにより大量のイベントが生成されます。SQL Server が複数のインデックスを一度に再構築すると、大量のログ領域が使用される可能性があります。このような状況が生じた場合、レプリケーションで短期間のスパイクが発生することが予想されます。SQL Server ソースでログのスパイクが継続して発生している場合は、次の点を確認します。

- まず、CDCLatencySource と CDCLatencySource の CloudWatch メトリクスを使用するか、タスクログのスループットモニタリングメッセージを確認して、レイテンシーのスパイクの期間を確認します。の CloudWatch メトリクスの詳細については AWS DMS、「」を参照してください[レプリケーションタスクのメトリクス](#)。
- レイテンシーのスパイク中にアクティブなトランザクションログまたはログバックアップのサイズが増加したかを確認します。この間にメンテナンスジョブや再構築が実行されたかも確認します。トランザクションログのサイズの確認の詳細については、「[SQL Server 技術ドキュメント](#)」の「[ログ領域の使用量の監視](#)」を参照してください。

- メンテナンスプランが SQL Server のベストプラクティスに従っていることを確認します。SQL Server メンテナンスのベストプラクティスについては、「[SQL Server 技術ドキュメント](#)」の「[インデックスのメンテナンスの戦略](#)」を参照してください。

インデックスの再構築中のレイテンシーの問題を解決するには、次を試します。

- オフラインの再構築に BULK_LOGGED 復旧モデルを使用して、タスクが処理する必要があるイベントを減らします。
- 可能な場合は、インデックスの再構築中はタスクを停止します。または、レイテンシーのスパイクの影響を軽減するために、インデックスの再構築をピーク時以外の時間帯でスケジュールします。
- ディスクのレイテンシーや I/O スループットなど、DMS の読み取りを遅延させるリソースのボトルネックを特定し、対処します。

大きいトランザクション

大量のイベントがあるトランザクションや実行時間の長いトランザクションにより、トランザクションログのサイズが増大します。これにより DMS の読み取りに時間がかかり、レイテンシーが発生します。これは、インデックスの再構築がレプリケーションのパフォーマンスに与える影響と類似しています。

ソースデータベースの一般的なワークロードに慣れていない場合、この問題を特定するのが難しい場合があります。このエラーを解決するには、次を実行します。

- まず、WriteThroughput と ReadThroughput の CloudWatch メトリクスを使用するか、タスクログのスループットモニタリングメッセージを確認して、レイテンシーのスパイクの期間を特定します。
- レイテンシーのスパイク中にソースデータベースで長時間実行されているクエリがないかを確認します。実行時間の長いクエリの詳細については、「[SQL Server 技術ドキュメント](#)」の「[SQL Serverでの実行時間の遅いクエリのトラブルシューティング](#)」を参照してください。
- アクティブなトランザクションログまたはログバックアップのサイズが増加していないかを確認します。詳細については、「[SQL Server 技術ドキュメント](#)」の「[ログ領域の使用量の監視](#)」を参照してください。

この問題を解決するには、次のいずれかを実行します。

- トランザクションが迅速に完了するようにアプリケーション側でトランザクションを再構築することが、最善の解決策です。

- トランザクションを再構築できない場合の短期的な回避策は、ディスク待機や CPU 競合などのリソースのボトルネックがないかを確認することです。ソースデータベースにボトルネックが見つかった場合は、ソースデータベースのディスク、CPU、メモリのリソースを増やすとレイテンシーを短縮できます。これにより、システムリソースの競合が低減し、DMS クエリの完了を迅速化できます。

Amazon RDS SQL Server の MS-CDC ポーリング間隔が適切に設定されていない

Amazon RDS インスタンスのポーリング間隔の設定に誤りがあると、トランザクションログが増大する可能性があります。これは、レプリケーションがログの切り捨てを回避するためです。実行中のタスクは最小限のレイテンシーでレプリケーションを続行する可能性があるとはいえ、タスクの停止と再開、または CDC のみのタスクの開始によりタスクが失敗する可能性があります。これは、サイズの大きいトランザクションログのスキャン中のタイムアウトが原因です。

ポーリング間隔の設定が適切でない場合のトラブルシューティングを行うには、次を実行します。

- アクティブなトランザクションログのサイズが増えているか、ログの使用率が 100% に近づいているかを確認します。詳細については、「[SQL Server 技術ドキュメント](#)」の「[ログ領域の使用量の監視](#)」を参照してください。
- ログの切り捨てが遅延していないかを REPLICATION の log_reuse_wait_desc value で確認します。詳細については、「[SQL Server 技術ドキュメント](#)」の「[トランザクション ログ \(SQL Server\)](#)」を参照してください。

上記のリストの項目のいずれかで問題が見つかった場合は、MS-CDC ポーリング間隔を調整します。ポーリング間隔の調整については、「[RDS for SQL Server を のソースとして使用する場合の推奨設定 AWS DMS](#)」を参照してください。

同じソースデータベースからレプリケートする複数の CDC タスク

フルロードフェーズでは、パフォーマンス向上、依存テーブルの論理的分離、タスク障害の影響の軽減のために、テーブルをタスク間で分割することをお勧めします。ただし、CDC フェーズでは、DMS スキャンを最小限に抑えるためにタスクを統合することをお勧めします。CDC フェーズでは、各 DMS タスクが 1 分あたり数回トランザクションログをスキャンして新しいイベントを検索します。各タスクは独立して実行されるため、各タスクは各トランザクションログを個別にスキャンします。これにより、ソースの SQL Server データベースのディスクと CPU の使用量が増加します。この結果、多数のタスクが並列実行されると、SQL Server が DMS の読み取りのスロットリングを行い、レイテンシーが増大する可能性があります。

複数のタスクが徐々に開始されると、この問題を特定するのが難しくなる可能性があります。この問題の最も一般的な兆候は、ほとんどのタスクスキャンに時間がかかるようになっていくことです。これにより、このようなスキャンのレイテンシーが増大します。SQL Server ではいくつかのタスクスキャンが優先されるため、少数のタスクによっては通常のレイテンシーが表示されます。この問題を解決するには、すべてのタスクの CDCLatencySource メトリクスを確認します。タスクによっては CDCLatencySource が増加しており、CDCLatencySource が減少しているタスクもいくつかある場合は、SQL Server が一部のタスクの DMS 読み取りをスロットリングしている可能性があります。

SQL Server が CDC 中にタスクの読み取りをスロットリングしている場合は、タスクを統合して DMS スキャンの数を最小限に抑えます。競合を発生させずにソースデータベースに接続できるタスクの最大数は、ソースデータベースのキャパシティ、トランザクションログの増加率、テーブル数などの要因によって異なります。レプリケーションシナリオに最適なタスク数を決定するには、本番環境と同様のテスト環境でレプリケーションをテストします。

RDS for SQL Server のトランザクションログのバックアップ処理

AWS DMS 3.5.3 以降では、RDS for SQL Server ログバックアップからのレプリケーションがサポートされています。RDS インスタンスのバックアップログからのイベントのレプリケートは、アクティブなトランザクションログからのイベントのレプリケートより遅くなります。これは、DMS がトランザクションシーケンスを維持し、Amazon RDS インスタンスのストレージがいっぱいになるリスクを最小限に抑えるために、バックアップへのアクセスを連続的にリクエストするためです。さらに、Amazon RDS の終了時、DMS でバックアップを使用可能になるまでにかかる時間は、ログのバックアップサイズと RDS for SQL Server インスタンスの負荷によって異なります。

これらの制約のため、ECA ActivateSafeguard を true に設定することをお勧めします。これにより、DMS タスクがアクティブなトランザクションログから読み取っている間は、トランザクションはバックアップされません。また、この設定により、DMS がバックアップからトランザクションを読み取っている間は Amazon RDS はアクティブログにトランザクションをアーカイブしないため、DMS がアクティブログに追いつけなくなる可能性はなくなります。これにより、タスクが追いつく間にアクティブなログサイズが増加する場合があることに注意してください。インスタンスが容量不足にならないよう、インスタンスに十分なストレージがあることを確認してください。

RDS for SQL Server ソースからレプリケートする CDC のみのタスクの場合、可能であればネイティブの CDC 開始時間でネイティブ CDC 開始位置を使用します。これは、DMS がネイティブの開始時刻を指定するときに個々のログのバックアップをスキャンするのではなく、システムテーブルに依存してネイティブの開始位置の開始ポイントを特定するためです。

ターゲットのレイテンシーに関する問題のトラブルシューティング

このセクションでは、ターゲットのレイテンシーの要因となるシナリオを説明しています。

トピック

- [インデックス作成の問題](#)
- [タスクログの SORTER メッセージ](#)
- [データベースのロック](#)
- [LOB ルックアップが遅い](#)
- [マルチ AZ、監査ログ、バックアップ](#)

インデックス作成の問題

CDC フェーズ中、はターゲットで DML ステートメント (挿入、更新、削除) を実行して、ソースの変更を AWS DMS レプリケートします。DMS を使用する異種移行の場合、ソースとターゲットのインデックス最適化の違いにより、ターゲットへの書き込みに時間がかかる場合があります。これは、ターゲットのレイテンシーとパフォーマンスの問題が発生する原因となります。

インデックス作成の問題のトラブルシューティングを行うには、次を実行します。このようなステップの手順は、データベースエンジンにより異なります。

- ターゲットデータベースのクエリ時間をモニタリングします。ターゲットとソースのクエリ実行時間を比較すると、最適化が必要なインデックスが判明します。
- 実行速度が遅いクエリのログ記録を有効にします。

長時間実行されるレプリケーションのインデックス作成の問題を修正するには、次を実行します。

- クエリの実行時間がソースとターゲットで同等になるように、ソースデータベースとターゲットデータベースのインデックスを調整します。
- ソースとターゲットの DML クエリで使用されるセカンダリインデックスを比較します。ターゲットの DML パフォーマンスがソースの DML パフォーマンスと同等かそれ以上であることを確認します。

インデックスを最適化するプロシージャはデータベースエンジンに固有であることに注意します。ソースとターゲットのインデックスを調整するための DMS 機能はありません。

タスクログの SORTER メッセージ

ターゲットエンドポイントが AWS DMS 書き込む変更の量に対応できない場合、タスクは変更をレプリケーションインスタンスにキャッシュします。キャッシュが内部しきい値を超えると、タスクはそれ以上のソースからの変更の読み取りを停止します。DMS は、レプリケーションインスタンスでのストレージ不足や、大量の保留中のイベントを読み取っている際のタスクのスタックを避けるためにこれを実行します。

この問題のトラブルシューティングを行うには、CloudWatch ログに次のいずれかのようなメッセージがないかを確認します。

```
[SORTER ]I: Reading from source is paused. Total disk usage exceeded the limit 90%  
  (sorter_transaction.c:110)  
[SORTER ]I: Reading from source is paused. Total storage used by swap files exceeded  
  the limit 1048576000 bytes  (sorter_transaction.c:110)
```

ログに最初のメッセージと同様のメッセージが含まれている場合は、タスクのトレースログを無効にして、レプリケーションインスタンスのストレージを増やします。レプリケーションインスタンスのストレージを増やす方法については、「[レプリケーション インスタンスの変更](#)」を参照してください。

ログに 2 番目のメッセージと同様のメッセージが含まれている場合は、次を実行します。

- 多数のトランザクションまたは長時間実行される DML オペレーションを含むテーブルは、タスクでその他のテーブルへの依存関係がない場合、別のタスクに移動します。
- トランザクションをメモリに保持する時間を延長するように、MemoryLimitTotal と MemoryKeepTime の設定を増やします。この方法は、レイテンシーが持続する場合には役に立たないとはいえ、トランザクション量が短時間集中している間のレイテンシーを低減できます。上記のタスク設定の詳細については、「[変更処理のチューニング設定](#)」を参照してください。
- BatchApplyEnabled を true に設定して、トランザクションにバッチ適用を使用できるかどうかを評価します。BatchApplyEnabled 設定の詳細については、「[ターゲットメタデータのタスク設定](#)」を参照してください。

データベースのロック

アプリケーション AWS DMS がレプリケーションターゲットとして を使用しているデータベースにアクセスすると、アプリケーションは DMS がアクセスしようとしているテーブルをロックすることがあります。これにより、ロックの競合が発生します。DMS は、ソースで発生した順序でターゲッ

トデータベースに変更を書き込むため、ロック競合が原因で単一のテーブルへの書き込みが遅延すると、すべてのテーブルへの書き込みの遅延が発生します。

この問題のトラブルシューティングを行うには、ターゲットデータベースにクエリを実行して、ロック競合が DMS 書き込みトランザクションをブロックしていないかを確認します。ターゲットデータベースが DMS 書き込みトランザクションをブロックしている場合は、次の単一または複数の手順を実行します。

- クエリを再構築して、より頻繁に変更をコミットします。
- ロックのタイムアウト設定を変更します。
- テーブルをパーティション分裂して、ロック競合を最小限に抑えます。

ロックの競合を最適化するプロシージャは、データベースエンジンによって異なることに注意します。ロックの競合を調整するための DMS 機能はありません。

LOB ルックアップが遅い

がラージオブジェクト (LOB) 列を AWS DMS レプリケートすると、ターゲットに変更を書き込む直前にソースの検索が実行されます。通常、このルックアップによってターゲットにレイテンシーが発生することはありません。ただし、ソースデータベースでのロックでルックアップが遅延した場合、ターゲットのレイテンシーのスパイクが発生する可能性があります。

この問題を診断するのは通常、困難です。この問題のトラブルシューティングを行うには、タスクログで詳細なデバッグを有効にして、DMS LOB ルックアップコールのタイムスタンプを比較します。詳細なデバッグを有効にする方法の詳細については、「[DMS AWS タスクログの表示と管理](#)」を参照してください。

この問題を解決するには、次を試します。

- ソースデータベースの SELECT クエリのパフォーマンスを向上します。
- DMS LOB 設定を調整します。LOB 設定の調整の詳細については、「[ラージバイナリオブジェクト \(LOB\) の移行](#)」を参照してください。

マルチ AZ、監査ログ、バックアップ

Amazon RDS ターゲットの場合、ターゲットレイテンシーは次の期間に増大する可能性があります。

- バックアップ

- 複数のアベイラビリティゾーン (マルチ AZ) を有効にした後
- 監査ログやスロークエリログなどのデータベースログ記録を有効にした後。

このような問題を診断するのは通常、困難です。このような問題のトラブルシューティングを行うには、Amazon RDS のメンテナンス期間やデータベースの負荷が高い期間に周期的にスパイクが発生しないか、レイテンシーをモニタリングします。

このような問題を修正するには、次を実行します。

- 可能な場合、短期間の移行中は、マルチ AZ、バックアップ、またはロギングを無効にします。
- メンテナンスの時間帯をアクティビティが少ない時間帯に再スケジュールします。

での診断サポートスクリプトの使用 AWS DMS

の使用中に問題が発生した場合 AWS DMS、サポートエンジニアはソースデータベースまたはターゲットデータベースに関する詳細情報を必要とする場合があります。サポートができるだけ早く必要な情報をできるだけ多く AWS 取得できるようにしたいと考えています。そのため、いくつかの主要なリレーショナル データベースエンジンでこの情報を照会するスクリプトを開発しました。

サポートスクリプトがデータベースで使える場合は、後述する対応するスクリプトトピックのリンクを使用して、サポートスクリプトをダウンロードできます。スクリプトを検証して確認した後 (以下で説明)、スクリプトのトピックで説明されている手順に従ってスクリプトを実行できます。スクリプトの実行が完了したら、その出力をサポート AWS ケースにアップロードできます (ここでも以下を参照)。

スクリプトを実行する前に、サポートスクリプトをダウンロード時または保存するときに生じた可能性があるエラーを検出できます。これを行うには、スクリプトファイルのチェックサムを によって指定された値と比較します AWS。チェックサムの SHA256 アルゴリズム AWS を使用します。

チェックサムを使用してサポート スクリプトファイルを検証するには

1. 提供された最新のチェックサム ファイルを開き、<https://d2pwp9zz55emqw.cloudfront.net/sha256Check.txt> のサポート スクリプトを確認します。例えば、ファイルに次のようなコンテンツがあるとします。

```
MYSQL    dfafd0d511477c699f96c64693ad0b1547d47e74d5c5f2f2025b790b1422e3c8
ORACLE   6c41ebcfc99518cfa8a10cb2ce8943b153b2cc7049117183d0b5de3d551bc312
POSTGRES 6ccd274863d14f6f3146fbdbbba43f2d8d4c6a4c25380d7b41c71883aa4f9790
```



```
SQL_SERVER 971a6f2c46aec8d083d2b3b6549b1e9990af3a15fe4b922e319f4fdd358debe7
```

2. Support ファイルが含まれているディレクトリで、オペレーティングシステムの SHA256 検証コマンドを実行します。例えば、macOS オペレーティングシステムでは、このトピックで後述する Oracle サポート スクリプトに対して次のコマンドを実行できます。

```
shasum -a 256 awsdms_support_collector_oracle.sql
```

3. コマンドの結果を、最新の開いた sha256Check.txt ファイルに表示されている値と比較します。2つの値は一致する必要があります。そうでない場合は、不一致と、クリーンな Support スクリプトファイルの入手方法について、サポートエンジニアに連絡してください。

クリーンな Support スクリプトファイルがある場合は、スクリプトを実行する前に、パフォーマンスとセキュリティの両方の観点から SQL を読み、理解してください。このスクリプトで任意の SQL を楽に実行しにくければ、問題の SQL をコメントアウトするか、削除することができます。許容可能な回避策については、サポートエンジニアに相談することもできます。

正常に完了すると、特に指定されていない限り、スクリプトは読み取り可能な HTML 形式で出力を返します。このスクリプトは、ビジネスを危険にさらす可能性のあるデータやセキュリティの詳細をこの HTML から除外するように設計されています。また、データベースや環境を変更することはありません。ただし、HTML 内に共有したくない情報がある場合は、HTML をアップロードする前に該当の情報を削除してください。出力ファイルが許容できる内容となったら、サポートケースの[ケースの詳細]にある[添付ファイル]を使用して出力ファイルをアップロードします。

以下の各トピックでは、サポートされている AWS DMS データベースで利用できるスクリプトとその実行方法について説明します。サポートエンジニアは、以下に記載された特定のスクリプトドキュメントを参照するよう指示します。

トピック

- [Oracle 診断 Support スクリプト](#)
- [SQL Server 診断 Support スクリプト](#)
- [MySQL 互換データベースの診断サポート スクリプト](#)
- [PostgreSQL 診断 Support スクリプト](#)

Oracle 診断 Support スクリプト

以下は、オンプレミスまたは Amazon RDS for Oracle データベースの分析に使用できる診断サポートスクリプトです AWS DMS。これらのスクリプトは、ソース エンドポイントまたはターゲット エンドポイントで使用できます。スクリプトはすべて SQL*Plus コマンドライン ユーティリティで実行するように記述されています。ユーティリティの詳細な使用方法については、Oracle ドキュメントの「[A SQL コマンドラインの使用](#)」をご参照ください。

スクリプトを実行する前に、使用するユーザーアカウントに Oracle データベースへのアクセス許可があるか確認してください。表示される許可設定は、ユーザーが次のように作成されたことを前提としています。

```
CREATE USER script_user IDENTIFIED BY password;
```

オンプレミス データベースの場合、以下に示す *script_user* におけるように最小許可を設定します。

```
GRANT CREATE SESSION TO script_user;  
GRANT SELECT on V$DATABASE to script_user;  
GRANT SELECT on V$VERSION to script_user;  
GRANT SELECT on GV$SGA to script_user;  
GRANT SELECT on GV$INSTANCE to script_user;  
GRANT SELECT on GV$DATAGUARD_CONFIG to script_user;  
GRANT SELECT on GV$LOG to script_user;  
GRANT SELECT on DBA_TABLESPACES to script_user;  
GRANT SELECT on DBA_DATA_FILES to script_user;  
GRANT SELECT on DBA_SEGMENTS to script_user;  
GRANT SELECT on DBA_LOBS to script_user;  
GRANT SELECT on V$ARCHIVED_LOG to script_user;  
GRANT SELECT on DBA_TAB_MODIFICATIONS to script_user;  
GRANT SELECT on DBA_TABLES to script_user;  
GRANT SELECT on DBA_TAB_PARTITIONS to script_user;  
GRANT SELECT on DBA_MVIEWS to script_user;  
GRANT SELECT on DBA_OBJECTS to script_user;  
GRANT SELECT on DBA_TAB_COLUMNS to script_user;  
GRANT SELECT on DBA_LOG_GROUPS to script_user;  
GRANT SELECT on DBA_LOG_GROUP_COLUMNS to script_user;  
GRANT SELECT on V$ARCHIVE_DEST to script_user;  
GRANT SELECT on DBA_SYS_PRIVS to script_user;  
GRANT SELECT on DBA_TAB_PRIVS to script_user;  
GRANT SELECT on DBA_TYPES to script_user;  
GRANT SELECT on DBA_CONSTRAINTS to script_user;
```

```
GRANT SELECT on V$TRANSACTION to script_user;  
GRANT SELECT on GV$ASM_DISK_STAT to script_user;  
GRANT SELECT on GV$SESSION to script_user;  
GRANT SELECT on GV$SQL to script_user;  
GRANT SELECT on DBA_ENCRYPTED_COLUMNS to script_user;  
GRANT SELECT on DBA_PDBS to script_user;  
  
GRANT EXECUTE on dbms_utility to script_user;
```

Amazon RDS データベースでは、以下に示すように最小限のアクセス許可を設定します。

```
GRANT CREATE SESSION TO script_user;  
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$DATABASE', 'script_user', 'SELECT');  
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$VERSION', 'script_user', 'SELECT');  
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('GV_$SGA', 'script_user', 'SELECT');  
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('GV_$INSTANCE', 'script_user', 'SELECT');  
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('GV_  
$DATAGUARD_CONFIG', 'script_user', 'SELECT');  
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('GV_$LOG', 'script_user', 'SELECT');  
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_TABLESPACES', 'script_user', 'SELECT');  
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_DATA_FILES', 'script_user', 'SELECT');  
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_SEGMENTS', 'script_user', 'SELECT');  
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_LOBS', 'script_user', 'SELECT');  
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$ARCHIVED_LOG', 'script_user', 'SELECT');  
exec  
  rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_TAB_MODIFICATIONS', 'script_user', 'SELECT');  
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_TABLES', 'script_user', 'SELECT');  
exec  
  rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_TAB_PARTITIONS', 'script_user', 'SELECT');  
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_MVIEWS', 'script_user', 'SELECT');  
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_OBJECTS', 'script_user', 'SELECT');  
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_TAB_COLUMNS', 'script_user', 'SELECT');  
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_LOG_GROUPS', 'script_user', 'SELECT');  
exec  
  rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_LOG_GROUP_COLUMNS', 'script_user', 'SELECT');  
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$ARCHIVE_DEST', 'script_user', 'SELECT');  
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_SYS_PRIVS', 'script_user', 'SELECT');  
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_TAB_PRIVS', 'script_user', 'SELECT');  
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_TYPES', 'script_user', 'SELECT');  
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_CONSTRAINTS', 'script_user', 'SELECT');  
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('V_$TRANSACTION', 'script_user', 'SELECT');  
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('GV_  
$ASM_DISK_STAT', 'script_user', 'SELECT');
```

```
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('GV_$SESSION','script_user','SELECT');
exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('GV_$SQL','script_user','SELECT');
exec
  rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_ENCRYPTED_COLUMNS','script_user','SELECT');

exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBA_PDBS','script_user','SELECT');

exec rdsadmin.rdsadmin_util.grant_sys_object('DBMS_UTILITY','script_user','EXECUTE');
```

Oracle で使用可能な各 SQL*Plus サポート スクリプトのダウンロード、確認、および実行方法について説明します。また、AWS Support ケースでの出力を確認してアップロードする方法も確認できます。

トピック

- [awsdms_support_collector_oracle.sql スクリプト](#)

awsdms_support_collector_oracle.sql スクリプト

[awsdms_support_collector_oracle.sql](#) スクリプトをダウンロードします。

このスクリプトは、Oracle データベース構成に関する情報を収集します。スクリプトのチェックサムを必ず検証し、チェックサムが検証する場合は、スクリプト内の SQL コードを確認して、実行しにくいコードをコメントアウトします。スクリプトの整合性と内容に納得できたら、スクリプトを実行できます。

スクリプトを実行して結果をサポートケースにアップロードするには

1. 次の SQL*Plus コマンドラインを使用して、データベース環境からスクリプトを実行します。

```
SQL> @awsdms_support_collector_oracle.sql
```

<result>

スクリプトには、簡単な説明と、実行を続行または中止するプロンプトが表示されます。[Enter] を押して確認します。

</result>

2. 次のプロンプトで、移行するスキーマの名前を 1 つだけ入力します。
3. 次のプロンプトで、データベースに接続するように定義したユーザーの名前 (*script_user*) を入力します。

4. 次のプロンプトで、検査するデータの日数を入力するか、デフォルトをそのまま使用します。スクリプトは、指定されたデータをデータベースから収集します。

<result>

スクリプトが完了すると、例えば `dms_support_oracle-2020-06-22-13-20-39-ORCL.html` などの出力 HTML ファイルの名前が表示されます。スクリプトは、このファイルを作業ディレクトリに保存します。

</result>

5. この HTML ファイルを確認し、共有が不快な情報をすべて削除します。HTML を共有できる場合は、AWS サポートケースにファイルをアップロードします。ファイルのアップロードの詳細については、「[での診断サポートスクリプトの使用 AWS DMS](#)」をご参照ください。

SQL Server 診断 Support スクリプト

以下は、AWS DMS 移行設定でオンプレミスまたは Amazon RDS for SQL Server データベースを分析するために使用できる診断サポートスクリプトの説明です。これらのスクリプトは、ソース エンドポイントまたはターゲット エンドポイントで使用できます。オンプレミス データベースの場合は、sqlcmd コマンドライン ユーティリティでこれらのスクリプトを実行します。ユーティリティの使用の詳細については、Microsoft ドキュメントの「[sqlcmd-ユーティリティを使用する](#)」をご参照ください。

Amazon RDS データベースの場合、sqlcmd コマンドライン ユーティリティを使用して接続することはできません。代わりに、Amazon RDS SQL Server に接続する任意のクライアント ツールを使用して、これらのスクリプトを実行します。

スクリプトを実行する前に、使用するユーザーアカウントに SQL Server データベースへのアクセス許可があるか確認してください。オンプレミス データベースと Amazon RDS データベースの両方で、SQL Server データベースへの SysAdmin ロールなしのアクセスに使用するのと同じアクセス許可を使用できます。

トピック

- [オンプレミスの SQL Server データベースに対する最小限のアクセス許可の設定](#)
- [Amazon RDS SQL Server データベースに対する最小限のアクセス許可の設定](#)
- [SQL Server サポートスクリプト](#)

オンプレミスの SQL Server データベースに対する最小限のアクセス許可の設定

オンプレミス SQL Server データベースに対して実行する最小限のアクセス許可を設定するには

1. SQL Server Management Studio (SSMS) を使用してパスワード認証する *on-prem-user* など新しい SQL Server アカウントを作成します。
2. SSMS の [User Mappings] セクションで、MSDB および MASTER データベース (公開許可を付与します) を選択し、スクリプトを実行するデータベースに DB_OWNER ロールを割り当てます。
3. 新しいアカウントのコンテキストメニュー (右クリック) を開き、[Security] (セキュリティ) を選択して Connect SQL 権限を明示的に付与します。
4. 以下の付与コマンドを実行します。

```
GRANT VIEW SERVER STATE TO on-prem-user;  
USE MSDB;  
GRANT SELECT ON MSDB.DBO.BACKUPSET TO on-prem-user;  
GRANT SELECT ON MSDB.DBO.BACKUPMEDIAFAMILY TO on-prem-user;  
GRANT SELECT ON MSDB.DBO.BACKUPFILE TO on-prem-user;
```

Amazon RDS SQL Server データベースに対する最小限のアクセス許可の設定

Amazon RDS SQL Server データベースの最小許可で実行するには

1. SQL Server Management Studio (SSMS) を使用してパスワード認証する *rds-user* など新しい SQL Server アカウントを作成します。
2. SSMS の [ユーザーマッピング] セクションで、[MSDB] データベース (パブリックアクセス権限を付与) を選択して、スクリプトを実行するデータベースに DB_OWNER ロールを割り当てます。
3. 新しいアカウントのコンテキストメニュー (右クリック) を開き、[Security] (セキュリティ) を選択して Connect SQL 権限を明示的に付与します。
4. 以下の付与コマンドを実行します。

```
GRANT VIEW SERVER STATE TO rds-user;  
USE MSDB;  
GRANT SELECT ON MSDB.DBO.BACKUPSET TO rds-user;  
GRANT SELECT ON MSDB.DBO.BACKUPMEDIAFAMILY TO rds-user;  
GRANT SELECT ON MSDB.DBO.BACKUPFILE TO rds-user;
```

SQL Server サポートスクリプト

次のトピックでは、SQL Server で使用可能な各サポート スクリプトをダウンロード、確認、実行する方法について説明します。また、スクリプト出力を確認して AWS Support ケースにアップロードする方法についても説明します。

トピック

- [awsdms_support_collector_sql_server.sql スクリプト](#)

awsdms_support_collector_sql_server.sql スクリプト

[awsdms_support_collector_sql_server.sql](#) スクリプトをダウンロードします。

Note

この SQL Server 診断サポートスクリプトは、SQL Server 2014 以降のバージョンでのみ実行します。

このスクリプトは、SQL Server データベース構成に関する情報を収集します。スクリプトのチェックサムを必ず検証し、チェックサムが検証する場合は、スクリプト内の SQL コードを確認して、実行しにくいコードをコメントアウトします。スクリプトの整合性と内容に納得できたら、スクリプトを実行できます。

オンプレミス SQL Server データベースのスクリプトを実行するには

1. 次の sqlcmd コマンドを使用して、スクリプトを実行します。

```
sqlcmd -Uon-prem-user -Ppassword -SDMS-SQL17AG-N1 -y 0  
-iC:\Users\admin\awsdms_support_collector_sql_server.sql -oC:\Users\admin  
\DMS_Support_Report_SQLServer.html -dsqlserverdb01
```

指定された sqlcmd コマンドパラメータには、以下が含まれます。

- -U – データベースユーザー名。
- -P – データベース ユーザーパスワード。
- -S – SQL Server データベースサーバーの名前。

- `-y` – `sqlcmd` ユーティリティから出力される列の最大幅。値 0 は、無制限の幅を持つ列を指定します。
 - `-i` – 実行するサポート スクリプトのパス (この場合は `awsdms_support_collector_sql_server.sql`)。
 - `-o` – 収集されたデータベース構成情報を含む、指定したファイル名の出力 HTML ファイルのパス。
 - `-d` – SQL Server データベース名。
2. スクリプトが完了したら、出力 HTML ファイルを確認し、共有しにくい情報をすべて削除します。HTML を共有できる場合は、AWS サポートケースにファイルをアップロードします。ファイルのアップロードの詳細については、「[での診断サポートスクリプトの使用 AWS DMS](#)」をご参照ください。

Amazon RDS for SQL Server では、`sqlcmd` コマンドライン ユーティリティを使用して接続できないので、次の手順を使用します。

RDS SQL Server データベースのスクリプトを実行するには

1. RDS SQL Server に Master ユーザーとして接続できる任意のクライアント ツールを使用して、スクリプトを実行し、出力を HTML ファイルとして保存します。
2. 出力 HTML ファイルを確認し、共有しにくい情報をすべて削除します。HTML を共有できる場合は、AWS サポートケースにファイルをアップロードします。ファイルのアップロードの詳細については、「[での診断サポートスクリプトの使用 AWS DMS](#)」をご参照ください。

MySQL 互換データベースの診断サポート スクリプト

以下は、AWS DMS オンプレミスまたは Amazon RDS for MySQL 互換データベースの分析に使用できる診断サポートスクリプトです。これらのスクリプトは、ソース エンドポイントまたはターゲット エンドポイントで使用できます。スクリプトはすべて MySQL SQL コマンドラインで実行するように記述されています。

MySQL クライアントのインストールの詳細については、MySQL ドキュメントの「[MySQL Shell のインストール](#)」をご参照ください。MySQL クライアントの使用方法の詳細については、MySQL ドキュメントの「[MySQL シェルコマンドを使用する](#)」をご参照ください。

スクリプトを実行する前に、使用するユーザーアカウントに MySQL 互換データベースへのアクセス許可があるか確認してください。次の手順でユーザーアカウントを作成し、このスクリプトを実行するために必要な最小限のアクセス許可を提供します。

これらのスクリプトを実行するための最小許可を受けたいユーザーアカウントを設定するには

1. スクリプトを実行するユーザーを作成します。

```
create user 'username'@'hostname' identified by password;
```

2. select コマンドでデータベース分析します。

```
grant select on database-name.* to username;  
grant replication client on *.* to username;
```

3.

```
grant execute on procedure mysql.rds_show_configuration to username;
```

次のトピックでは、MySQL 互換データベースで使用可能な各サポート スクリプトをダウンロード、確認、実行する方法について説明します。また、スクリプト出力を確認して AWS サポートケースにアップロードする方法についても説明します。

トピック

- [awsdms_support_collector_MySQL.sql スクリプト](#)

awsdms_support_collector_MySQL.sql スクリプト

[awsdms_support_collector_MySQL.sql](#) スクリプトをダウンロードします。

このスクリプトは、MySQL 互換データベース設定に関する情報を収集します。スクリプトのチェックサムを必ず検証し、チェックサムが検証する場合は、スクリプト内の SQL コードを確認して、実行しにくいコードをコメントアウトします。スクリプトの整合性と内容に納得できたら、スクリプトを実行できます。

コマンドラインを使用してデータベース環境に接続した後、スクリプトを実行します。

このスクリプトを実行して結果を Support ケースにアップロードするには

1. mysql コマンドを使用してデータベースに接続します。

```
mysql -p -h hostname -P port -u username database-name
```

2. 次の mysql source コマンドを使用してスクリプトを実行します。

```
source awsdms_support_collector_MySQL.sql
```

生成されたレポートを確認し、共有しにくい情報をすべて削除します。コンテンツが共有できるようになったら、ファイルを AWS Support ケースにアップロードします。ファイルのアップロードの詳細については、「[での診断サポートスクリプトの使用 AWS DMS](#)」をご参照ください。

Note

- [MySQL 互換データベースの診断サポート スクリプト](#) で説明する必要な権限を持つユーザーアカウントをすでにお持ちの場合、既存のユーザーアカウントを使用してスクリプトを実行することもできます。
- スクリプトを実行する前に、必ずデータベースに接続してください。
- スクリプトは、テキスト形式で出力を生成します。
- セキュリティのベストプラクティスを念頭に置いて、この MySQL 診断 Support スクリプトの実行専用新しいユーザーアカウントを作成する場合は、スクリプトが正常に実行された後、このユーザーアカウントを削除することをお勧めします。

PostgreSQL 診断 Support スクリプト

以下は、AWS DMS 移行設定で PostgreSQL RDBMS (オンプレミス、Amazon RDS、または Aurora PostgreSQL) を分析するために使用できる診断サポートスクリプトです。これらのスクリプトは、ソース エンドポイントまたはターゲット エンドポイントで使用できます。スクリプトはすべて psql コマンドライン ユーティリティで実行するように記述されています。

これらのスクリプトを実行する前に、使用するユーザーアカウントに PostgreSQL RDBMS へのアクセス許可があることを確認してください。

- PostgreSQL 10.x 以降 – pg_catalog.pg_ls_waldir 関数の実行アクセス権限を持つユーザーアカウント

- PostgreSQL 9.x 以前 — デフォルト許可を持つユーザーアカウント。

これらのスクリプトを実行するには、適切な許可を持つ既存のアカウントを使用することをお勧めします。

これらのスクリプトを実行するために新しいユーザーアカウントを作成するか、既存のアカウントに許可を付与する必要がある場合は、PostgreSQL バージョンに基づく任意の PostgreSQL RDBMS に対して次の SQL コマンドを実行できます。

PostgreSQL データベースバージョン 10.x 以降でこのスクリプトを実行するアクセス権限をアカウントに付与するには

- 次のいずれかを行います。
 - 新しいユーザーアカウントの場合は、以下を実行します。

```
CREATE USER script_user WITH PASSWORD 'password';  
GRANT EXECUTE ON FUNCTION pg_catalog.pg_ls_waldir TO script_user;
```

- 既存のユーザーアカウントの場合は、以下を実行します。

```
GRANT EXECUTE ON FUNCTION pg_catalog.pg_ls_waldir TO script_user;
```

PostgreSQL 9.x 以前のデータベースに対してこれらのスクリプトを実行する許可をアカウントに付与するには

- 次のいずれかを行います。
 - 新しいユーザーアカウントでは、デフォルトのアクセス許可を使用して以下を実行します。

```
CREATE USER script_user WITH PASSWORD password;
```

- 既存のユーザーアカウントの場合は、既存の許可を使用します。

Note

これらのスクリプトは、PostgreSQL 9.x 以前のデータベースの WAL サイズの検索に関連する特定の機能をサポートしていません。詳細については、AWS サポートにお問い合わせください。

次のトピックでは、PostgreSQL で使用可能な各 Support スクリプトのダウンロードおよび確認、実行方法について説明します。また、スクリプト出力を確認して、AWS Support ケースにアップロードする方法についても説明します。

トピック

- [awsdms_support_collector_postgres.sql スクリプト](#)

awsdms_support_collector_postgres.sql スクリプト

[awsdms_support_collector_postgres.sql](#) スクリプトをダウンロードします。

このスクリプトは PostgreSQL データベースの設定に関する情報を収集します。スクリプトのチェックサムを必ず確認してください。チェックサムが検証する場合は、スクリプト内の SQL コードを確認して、実行しにくいコードをコメントアウトします。スクリプトの整合性と内容に納得できたら、スクリプトを実行できます。

Note

このスクリプトは、psql クライアントバージョン 10 以降で実行できます。

次の手順を使用して、データベース環境またはコマンドラインからこのスクリプトを実行できます。いずれの場合も、後でファイルを AWS Support にアップロードできます。

このスクリプトを実行して結果を Support ケースにアップロードするには

1. 次のいずれかを行います。

- 次の psql コマンドラインを使用して、データベース環境からスクリプトを実行します。

```
dbname=# \i awsdms_support_collector_postgres.sql
```

次のプロンプトで、移行するスキーマの名前を 1 つだけ入力します。

次のプロンプトで、データベースに接続するように定義しているユーザー名 (*script_user*) を入力します。

- コマンドラインから直接、次のスクリプトを実行します。このオプションは、スクリプトの実行前のプロンプトを回避します。

```
psql -h database-hostname -p port -U script_user -d database-name -f  
awsdms_support_collector_postgres.sql
```

2. 出力 HTML ファイルを確認し、共有しにくい情報をすべて削除します。HTML の共有に納得できたら、ファイルを AWS Support ケースにアップロードします。ファイルのアップロードの詳細については、「[での診断サポートスクリプトの使用 AWS DMS](#)」をご参照ください。

AWS DMS 診断サポート AMI の使用

の使用中にネットワーク関連の問題が発生した場合 AWS DMS、サポートエンジニアはネットワーク設定に関する詳細情報が必要になる場合があります。サポートが必要な情報をできるだけ短い時間で AWS 取得できるようにしたいと考えています。したがって、AWS DMS ネットワーク環境をテストするための診断ツールを備えた構築済みの Amazon EC2 AMI を開発しました。

Amazon マシンイメージ (AMI) にインストールされている診断テストには次があります。

- 仮想プライベートクラウド (VPC)
- ネットワークのパケットロス
- ネットワークのレイテンシー
- 最大送信単位 (MTU) のサイズ

トピック

- [新しい AWS DMS 診断用 Amazon EC2 インスタンスを起動する](#)
- [IAM ロールを作成する](#)
- [診断テストを実行する](#)
- [次のステップ](#)
- [リージョン別の AMI ID](#)
- [AWS Systems Patch Manager](#)

Note

Oracle ソースでパフォーマンスの問題が発生した場合は、Oracle REDO ログまたはアーカイブログの読み取りパフォーマンスを評価して、パフォーマンスを改善する方法を探ることができます。詳細については、「[Evaluating read performance of Oracle redo or archive logs](#)」を参照してください。

新しい AWS DMS 診断用 Amazon EC2 インスタンスを起動する

このセクションでは、新しい Amazon EC2 インスタンスを起動します。Amazon EC2 インスタンスの起動方法の詳細については、「[Amazon EC2 ユーザーガイド](#)」の「[Amazon EC2 Linux インスタンスの開始方法](#)」チュートリアルを参照してください。

次の設定で Amazon EC2 インスタンスを起動します。

- [Application and OS Images (Amazon Machine Image)] で、DMS-DIAG-AMI AMI を検索します。コンソールにログインしている場合は、[このクエリ](#)で AMI を検索できます。リージョン内の AWS 診断 AMI の AMI ID については、[リージョン別の AMI ID](#)以下を参照してください。
- [インスタンスタイプ] では、[t2.micro] を選択することをお勧めします。
- [ネットワーク設定] では、レプリケーションインスタンスが使用しているのと同じ VPC を選択します。

インスタンスがアクティブになったら、インスタンスに接続します。Linux インスタンスに接続する方法については、「[Linux インスタンスへの接続](#)」を参照してください。

IAM ロールを作成する

必要最小限のアクセス権限を使用してレプリケーションインスタンスで診断テストを実行する場合は、次のアクセス権限ポリシーを使用する IAM ロールを作成します。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
```

```
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "dms:DescribeEndpoints",
            "dms:DescribeTableStatistics",
            "dms:DescribeReplicationInstances",
            "dms:DescribeReplicationTasks",
            "secretsmanager:GetSecretValue"
        ],
        "Resource": "*"
    }
]
```

このロールを新しい IAM ユーザーにアタッチします。IAM ロール、ポリシー、ユーザーの作成の詳細については、「[IAM ユーザーガイド](#)」の次のトピックを参照してください。

- [IAM の使用開始](#)
- [IAM ロールの作成](#)
- [IAM ポリシーの作成](#)

診断テストを実行する

Amazon EC2 インスタンスを作成して接続したら、次の手順を実行してレプリケーションインスタンスで診断テストを実行します。

1. CLI AWS を設定します。

```
$ aws configure
```

診断テストの実行に使用する AWS ユーザーアカウントのアクセス認証情報を指定します。VPC とレプリケーションインスタンスのリージョンを指定します。

2. リージョンで使用可能な AWS DMS タスクを表示します。サンプルリージョンを実際のリージョンに置き換えます。

```
$ dms-report -r us-east-1 -l
```

このコマンドは、タスクのステータスを表示します。

```
AWS Region: us-east-2  
Total TaskARNs: 7
```

[Num]	[TaskName]	[Status]
0	dms-test-ag-test-2-from-primary	failed
>>>>	Sample call: dms-report -r us-east-2 -t arn:aws:dms:us-east-2::task:CD69XWQSD7KLL7WDCG6VJ8DDE	
1	dms-test-ag-test-2-from-secondary	failed
>>>>	Sample call: dms-report -r us-east-2 -t arn:aws:dms:us-east-2::task:O6YRBTBCEH9ECCN9UW8SMT4	
2	dms-test-sync-pri	failed
>>>>	Sample call: dms-report -r us-east-2 -t arn:aws:dms:us-east-2::task:XIKZKHQBQFPHDYVS8BYNDY	
3	dms-test-cdc-12	failed
>>>>	Sample call: dms-report -r us-east-2 -t arn:aws:dms:us-east-2::task:7L2MTRPDMFEKNRUCQKWKVT4	
4	dms-test-sec-fullcdc	failed
>>>>	Sample call: dms-report -r us-east-2 -t arn:aws:dms:us-east-2::task:KL1QG6PRRYNU8T89Z8A	
5	dms-database-pglogical-task	running
>>>>	Sample call: dms-report -r us-east-2 -t arn:aws:dms:us-east-2::task:Q47MSGVY7REEDWTECNBNRDSWKEBSACHT4	
6	mrr-po-1234567890	failed
>>>>	Sample call: dms-report -r us-east-2 -t arn:aws:dms:us-east-2::task:mrr-po-1234567890	

3. タスクエンドポイントと設定を表示します。 **<DMS-Task-ARN>** をタスクの Amazon リソースネーム (ARN) に置き換えます。

```
$ dms-report -t <DMS-Task-ARN>
```

このコマンドは、タスクのエンドポイントと設定を表示します。


```
#####  
#  
#  
#      AWS DMS Diagnostic  
#      Date: 07-13-2022  
#  
#  
#      aws region: us-east-2  
#  
#####  
  
===== DMS Task Check =====  
  
[DMS Replication ID]   aws:dms-task-pglogical-task  
[DMS Replication Task] arn:aws:dms:us-east-2:[redacted]:task:QYJWTCQZUPTEDTALVSCQWPCOWUSAWNDKACTHEI  
[Replication Instance] arn:aws:dms:us-east-2:[redacted]:rep:M622B7PDLUBH9G8M2Q23R3W3S3X3L3E3N3O3A  
  
[RepInstanceClass]     dms.t3.small  
[RepAvailabilityZone]   us-east-2c  
[RepEngineVersion]     3.4.6  
[RepPrivateIP]         172.30.2.230  
[RepPublicIP]          172.30.2.172  
[RepCreateDate]        2021-12-15T21:37:19.904000+00:00  
[RepVPCId]             vpc-08ba020355d8a952e  
  
----- SOURCE -----  
[Endpoints]            arn:aws:dms:us-east-2:[redacted]:endpoint:4IDQTPC3ACXUNDEU93W3MTCTQYJWTVABDDHQ  
[ID]                   end-dev-a-postgres-dev-source  
[Server]               end-dev-a-postgres-dev-instance-1.cucdvzaur7nk.us-east-2.rds.amazonaws.com  
[TCP-Port]             5432  
[IP-Test]              172.30.1.204 << IP and TCP Port are GOOD  
[Network-Check] Host  
[Engine]               aurora-postgresql  
[DB]                   testdb  
[Status]               active,  
  
----- TARGET -----  
[Endpoints]            arn:aws:dms:us-east-2:[redacted]:endpoint:IXW3TW3RC03BQ7CPUPUNLSY3UGCB03W30033NNM  
[ID]                   rep-postgres-instance-1  
[Server]               rep-postgres-instance-1.cucdvzaur7nk.us-east-2.rds.amazonaws.com  
[TCP-Port]             5432  
[IP-Test]              172.30.2.18 << IP and TCP Port are Good  
[Network-Check] Host  
[Engine]               aurora-postgresql  
[DB]                   testdb  
[Status]               active,  
  
----- Full Load -----  
[Table]                [Duration]    [Rows]    [LastUpdate]    [Status]  
public.test_orders     00:00:01    2    2022-06-21T08:48:12.172000+00:00    completed  
public.test_details    00:00:01    8    2022-06-21T08:48:12.172000+00:00    completed  
public.test_products   00:00:00    2    2022-06-21T08:48:12.172000+00:00    completed  
public.delete_log      00:00:00    2    2022-06-21T08:48:12.172000+00:00    completed  
public.address         00:00:01   1999    2022-06-21T08:48:12.172000+00:00    completed  
public.budget_test     00:00:00    6    2022-06-21T08:48:12.172000+00:00    completed
```

4. 診断テストを実行します。**<DMS-Task-ARN>** はタスク ARN に置き換えます。

```
$ dms-report -t <DMS-Task-ARN> -n y
```

このコマンドは、レプリケーションインスタンスの VPC、ネットワークパケット送信、ネットワークのレイテンシー、ネットワークの最大送信単位 (MTU) のサイズに関する診断データを表示します。

```

#####
#
#
#   AWS DMS Diagnostic
#   Date: 07-13-2022
#
#
#   aws region: us-east-2
#
#
#####
===== DMS DIAG Info =====
Public IP: 3.12.101.10
Private IP: 172.30.0.240
Instance ID: i-04829b2beb8214602
Instance MAC: 02:58:04:b5:52:28
Instance Type: t2.micro
Instance Sec Group: DMS-EC2-sec-group
Instance AWS Region: us-east-2
Instance VPC Id: vpc-08ba020355d8a952e

===== Network Packet Check =====
1.) Check DMS EC2 MetaData service
>>>>>Result: 10 packets transmitted, 10 packets received, 0% packet loss
    Looks good with no issue. <<<<<

2.) Check Source endpoint (dms-ec2-postgres-dev-instance-1.cucdvzaur7nk.us-east-2.rds.amazonaws.com:5432)
>>>>>Result: 10 packets transmitted, 10 packets received, 0% packet loss
    Looks good with no issue. <<<<<

3.) Check Target endpoint (rds-postgres-instance-1.cucdvzaur7nk.us-east-2.rds.amazonaws.com:5432)
>>>>>Result: 10 packets transmitted, 10 packets received, 0% packet loss
    Looks good with no issue. <<<<<

===== End network packet check =====

===== Network Latency Check =====
1.) Check DMS MetaData Service
>>>>>Result: round-trip min/avg/max = 0.4/0.4/0.5 ms
    Looks good with no issue. <<<<<

2.) Check Source endpoint (dms-ec2-postgres-dev-instance-1.cucdvzaur7nk.us-east-2.rds.amazonaws.com:5432)
>>>>>Result: round-trip min/avg/max = 1.0/1.1/1.2 ms
    Looks good with no issue. <<<<<

3.) Check Target endpoint (rds-postgres-instance-1.cucdvzaur7nk.us-east-2.rds.amazonaws.com:5432)
>>>>>Result: round-trip min/avg/max = 1.4/1.4/1.5 ms
    Looks good with no issue. <<<<<

===== End network latency check =====

===== Network MTU Check =====
1.) Check DMS MetaData Service
>>>>>Result: MTU setting looks good. Local MTU (9001) matches remote MTU (9001) <<<<<

2.) Check Source endpoint (dms-ec2-postgres-dev-instance-1.cucdvzaur7nk.us-east-2.rds.amazonaws.com:5432)
>>>>>Result: MTU setting looks good. Local MTU (9001) matches remote MTU (9001) <<<<<

3.) Check Target endpoint (rds-postgres-instance-1.cucdvzaur7nk.us-east-2.rds.amazonaws.com:5432)
>>>>>Result: MTU setting looks good. Local MTU (9001) matches remote MTU (9001) <<<<<

===== End network MTU check =====

```

Perform AMI Diag EC2 VPC Check

Perform Network Packet Test

Returns Test Results and Recommendation

Perform Network Latency Test

Perform Network Maximum Transmission Unit (MTU) Check

次のステップ

次のセクションでは、ネットワーク診断テストの結果に基づいたトラブルシューティング情報について説明します。

VPC テスト

このテストでは、診断 Amazon EC2 インスタンスがレプリケーションインスタンスと同じ VPC 内にあることを検証します。診断 Amazon EC2 インスタンスがレプリケーションインスタンスと同じ VPC にない場合は、これを終了し、適切な VPC で再作成します。Amazon EC2 インスタンスの VPC は、作成後に変更することはできません。

ネットワークパケットロスのテスト

このテストでは、10 個のパケットを次のエンドポイントに送信し、パケットロスを確認します。

- ポート 80 の AWS DMS Amazon EC2 メタデータサービス
- ソースエンドポイント
- ターゲットエンドポイント

すべてのパケットは正常に到着するはずですが、パケットロスがあった場合は、ネットワークエンジニアに相談して問題を特定し、解決策を模索します。

ネットワークレイテンシーのテスト

このテストでは、以前のテストと同じエンドポイントに 10 個のパケットを送信し、パケットのレイテンシーを確認します。すべてのパケットのレイテンシーは 100 ミリ秒未満である必要があります。レイテンシーが 100 ミリ秒を超えるパケットがある場合は、ネットワークエンジニアに相談して問題を特定し、解決策を模索します。

最大送信単位 (MTU) サイズのテスト

このテストでは、以前のテストと同じエンドポイントで Traceroute ツールを使用して MTU のサイズを検出します。テスト範囲のすべてのパケットの MTU サイズが同じである必要があります。MTU サイズが異なるパケットがある場合は、ネットワークエンジニアに相談して問題を特定し、解決策を模索します。

リージョン別の AMI ID

AWS リージョンで利用できる DMS Diagnostic AMIs のリストを表示するには、次の AWS CLI サンプルを実行します。

```
aws ec2 describe-images --owners 343299325021 --filters "Name=name, Values=DMS-DIAG*"
--query "sort_by(Images, &CreationDate)[-1].[Name, ImageId, CreationDate]" --output
text
```

出力に結果が表示されない場合は、DMS Diagnostic AMI がお客様の AWS リージョンで使用できないことを意味します。回避策は、以下の手順に従って別のリージョンから診断 AMI をコピーすることです。詳細については、「[AMI のコピー](#)」を参照してください。

- 使用可能なリージョンでインスタンスを起動します。
- イメージを作成します。イメージはユーザーが所有します。
- AMI を中東 (アラブ首長国連邦) リージョンなどのリージョンにコピーします。
- ローカルリージョンでインスタンスを起動します。

AWS Systems Patch Manager

AWS Systems Patch Manager は、EC2 インスタンス上のオペレーティングシステムとアプリケーションのパッチ適用を自動化します。

パッチマネージャーを設定するには、以下のステップを実行します。

1. Systems Manager を有効にします。
 - a. AmazonSSMManagedInstanceCore IAM ポリシーを EC2 インスタンスロールにアタッチします。
 - b. SSM エージェントがインストールされていることを確認します (Amazon Linux 2、Ubuntu 20.04+ AMI の場合はデフォルト)。
2. パッチアプリケーションのスケジュールなど、重要/セキュリティ更新のルールを定義してパッチベースラインを作成します。
3. SSM のメンテナンスウィンドウを使用して、定義された時間にパッチを適用するために更新をスケジュールします。

4. Systems Manager でパッチ適用ステータスとコンプライアンスレポートを確認して、コンプライアンスを確かめます。

AWS DMS リファレンス

このリファレンスセクションには、データ型変換の情報など、AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用する際に必要になる場合があります。追加情報があります。

AWS DMS はソースとターゲットの両方が同じエンジンタイプを使用する同種データベース移行を実行するときにデータ型を保持します。データベースエンジン間を移行する異機種間の移行を実行すると、データ型が中間データ型に変換されます。データ型がターゲットデータベースにどのように表示されるかを確認するには、ソースおよびターゲットのデータベースエンジンのデータ型テーブルを参照します。

データベースを移行する際、データ型に関する以下の重要な点に注意してください。

- FLOAT データ型は本質的に近似値です。FLOAT データ型の特定の値を挿入すると、データベースでは異なった方法で表現されることがあります。これは、FLOAT は、NUMBER や NUMBER(p,s) などの 10 進データ型のように正確なデータ型ではないためです。そのため、データベースに保存された FLOAT の内部値は、挿入した値とは異なる場合があります。これにより、FLOAT の移行された値がソースデータベースの値と正確に一致しない可能性があります。

この問題の詳細については、次の記事をご参照ください。

- Wikipedia の「[IEEE floating point](#)」
- Microsoft Learn の「[IEEE 浮動小数点表現](#)」
- Microsoft Learn の「[浮動小数点数の精度の低下](#)」

トピック

- [AWS Database Migration Service のデータ型](#)

AWS Database Migration Service のデータ型

AWS Database Migration Service では、組み込みのデータ型を使用してデータをソース データベースエンジンタイプからターゲットデータベースエンジンタイプに移行します。次の表に、組み込みのデータ型とその説明を示します。

AWS DMS データ型	説明
STRING	文字列。

AWS DMS データ型	説明
WSTRING	ダブルバイト文字列。
BOOLEAN	ブール値。
BYTE	バイナリデータ値。
DATE	日付値: 年、月、日。
TIME	時刻値: 時、分、秒。
DATETIME	タイムスタンプ値: 年、月、日、時間、分、秒、小数点以下の秒。小数点以下の秒のスケールは最大 9 桁です。次の形式がサポートされています:YYYY:MM:DD HH:MM:SS.F(9)。Amazon S3 Select と Amazon S3 Glacier Select では、DATETIME データ型の形式が異なります。詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「 サポートされているデータ型 」に記載の timestamp プリミティブデータ型の説明を参照してください。
INT1	1 バイト、符号付き整数。
INT2	2 バイト、符号付き整数。
INT4	4 バイト、符号付き整数。
INT8	8 バイト、符号付き整数。
NUMERIC	固定精度およびスケールの正確な数値。
REAL4	単精度浮動小数点値。
REAL8	倍精度浮動小数点値。
UINT1	1 バイト、符号なし整数。

AWS DMS データ型	説明
UINT2	2 バイト、符号なし整数。
UINT4	4 バイト、符号なし整数。
UINT8	8 バイト、符号なし整数。
BLOB	バイナリラージオブジェクト。
CLOB	文字ラージ オブジェクト。
NCLOB	ネイティブ文字ラージ オブジェクト。

 Note

AWS DMS はLOB データ型を Apache Kafka エンドポイントに移行できません。

AWS DMS リリースノート

Database AWS Migration Service () の現在および以前のバージョンのリリースノートを以下に示しますAWS DMS。

AWS DMS レプリケーションインスタンスの自動バージョンアップグレードを有効にしても、はメジャーバージョンとマイナーバージョンを区別しません。そのバージョンが非推奨となる場合、DMS はメンテナンスウィンドウ中にレプリケーションインスタンスのバージョンを自動的にアップグレードします。

レプリケーションインスタンスのバージョンを手動で (API または CLI を使用して) バージョン 3.4.x から 3.5.x にアップグレードするには、AllowMajorVersionUpgrade パラメータを true に設定する必要がありますことに注意してください。AllowMajorVersionUpgrade パラメータの詳細については、DMS API ドキュメントの「[ModifyReplicationInstance](#)」を参照してください。

Note

の現在のデフォルトエンジンバージョン AWS DMS は 3.5.4 です。

次の表は、アクティブな DMS バージョンの日付を示しています。

- バージョンのリリース日
- このバージョンで新しいインスタンスを作成できなくなった日付
- DMS がこのバージョンのインスタンスを自動的に更新する日付 (EOL の日付)

バージョン	リリース日	新しいインスタンスの日付なし	サポート終了日
3.6.1	2025 年 5 月 15 日	2027 年 4 月 30 日	2027 年 6 月 30 日
3.6.0	2024 年 12 月 27 日	2026 年 4 月 27 日	2026 年 6 月 27 日
3.5.4	2024 年 11 月 15 日	2026 年 9 月 15 日	2026 年 11 月 15 日
3.5.3	2024 年 5 月 17 日	2026 年 2 月 28 日	2026 年 6 月 30 日
3.5.2	2023 年 10 月 29 日	2025 年 3 月 30 日	2025 年 4 月 29 日

バージョン	リリース日	新しいインスタンスの日付なし	サポート終了日
3.5.1	2023 年 6 月 30 日	2024 年 11 月 30 日	2025 年 3 月 15 日
3.4.7	2022 年 5 月 31 日	2024 年 9 月 30 日	2024 年 10 月 31 日
3.4.6	2021 年 11 月 30 日	2024 年 9 月 30 日	2024 年 10 月 31 日

Note

AWS DMS バージョン 3.6.0 は現在、アジアパシフィック (シドニー): ap-southeast-2 リージョンで利用可能です。

AWS Database Migration Service 3.6.1 リリースノート

DMS AWS 3.6.1 の新機能

新機能または拡張機能	説明
DMS データの再同期	AWS DMS は、ソースデータベースとターゲットデータベース間のデータ検証によって特定されたデータの不整合を自動的に修正します。データ再同期機能は、ソースとして Oracle と SQL Server で、ターゲットデータベースとして Postgre SQL でサポートされています。
MariaDB、MySQL、および PostgreSQL の IAM データベース認証	AWS Identity and Access Management (IAM) データベース認証 による Amazon RDS および Aurora MariaDB、MySQL、PostgreSQL エンドポイントへの接続のサポートを導入しました。この機能拡張により、データベースリソースへのアクセスを各データベースのエンドポイントで個別に管理するのではなく、IAM を使用して一元的に管理できます。
PostgreSQL リードレプリカの変更データキャプチャ (CDC) レプリケーションのサポート	AWS DMS は、PostgreSQL バージョン 16.x 以降で利用可能なバージョン 3.6.1 以降の変更データキャプチャ (CDC) レプリケーションのソースエンドポイントとして PostgreSQL AWS DMS リードレプリカの使用をサポートしています。この機能を使用する

新機能または拡張機能	説明
	と、CDC タスクにリードレプリカを活用できます。詳細については、「 AWS DMS ソースとしての PostgreSQL データベースの使用 」を参照してください。
欠落しているターゲット列のログ記録の強化	デフォルトのログ記録レベルでターゲットテーブル列が欠落していることを顧客に通知するためのログ記録を強化しました。この改善により、ログ記録レベルが VERBOSE から WARNING に変更され、詳細なデバッグ設定を必要とせずに、列の不一致通知がより可視化されます。
SQL Server Binary(16) から PostgreSQL UUID への移行	SQL Server Binary(16) データ型を PostgreSQL UUID 形式に移行するためのサポートが追加されました。これにより、バイナリ GUID データをネイティブ UUID タイプにシームレスに変換できるため、SQL Server と PostgreSQL エンドポイント間のデータ型の互換性が向上します。

AWS DMS バージョン 3.6.1 には、次の解決済みの問題が含まれています。

DMS 3.6.1 で解決された問題

解決済みの問題	説明
データマスキングの問題による選択ルールのフィルタリング	テーブル選択ルールフィルターがデータマスキング変換ルールで正しく機能するようになりました。この修正により、データマスキング変換が適用される際の適切なフィルタリングが保証されます。
PostgreSQL ターゲットのバインドされていない数値処理の問題	PostgreSQL ターゲットエンドポイントは、最適化されたメモリ割り当てを通じて、バインドされていない数値データ型を処理できます。これにより、数値が大きなテーブルを移行する際のタスクの失敗を防ぐことができます。
Amazon Redshift ターゲット LOB 処理の問題	Redshift ターゲットエンドポイントで、大量のデータの並列移行中に LOB データ整合性が維

解決済みの問題	説明
	持されるようになりました。LOB 処理が改善されたことで、並列適用スレッドの使用時のデータ破損が防止されます。
変換ルールのメタデータの問題	変換ルールの式が正しく適用されていなかった問題を修正しました。
メタデータテーブルの削除と再作成の問題	タスクの停止中にソーステーブルが削除および再作成されたときに、レプリケーションタスクが正常に再開されるようになりました。再作成されたソーステーブルのメタデータ処理とステータス同期が改善されました。
SQL Server AlwaysOn プライマリレプリカの問題	大文字と小文字の区別のバリエーションを処理することで、AlwaysOn 設定内の SQL Server ソースのプライマリレプリカ検出が改善されました。
MySQL ソース TIME データ型処理の問題	loadUsingCSV が無効になっている場合の、小数部分と 24 を超える時間を含む TIME 値に関する移行の問題を解決しました。
データ検証 NUL 文字処理の問題	データ検証で、NUL (0x00) 文字が失敗することなく正しく処理されるようになりました。NUL 文字を含むデータの検証処理が改善されました。
SQL Server データ検証の問題	SQL Server ソースの UNIQUEIDENTIFIER 列の検証比較の問題を解決しました。
テーブルのロード前検証の問題	AWS DMS CDC レプリケーション中にテーブルがプリロードフェーズにあるときに、タスクが正常に検証を完了するようになりました。

解決済みの問題	説明
Oracle ソースのログ記録の問題	タイムゾーンクエリの実行中に、Oracle ソースエラーログに正しい SQL ステートメントが表示されるようになりました。ログ記録の精度が向上し、トラブルシューティング機能が向上しました。
SQL Server ドライバーの更新	SQL Server ドライバーのサポートが ODBC 17 から ODBC 18 に更新されました。
DB2 空の文字列 CDC 移行の問題	IBM DB2 LUW ソースデータベースの空の VARCHAR 値が、変更データキャプチャ (CDC) オペレーション中に空の文字列ではなく NULL 値として誤ってキャプチャされる問題を解決しました。
Oracle LOB ルックアップメモリリークの問題	フル LOB モードが有効になっている場合の LOB ルックアップ中の Oracle ソースエンドポイントのメモリリークを修正しました。これにより、LOB データを使用したレプリケーションタスク中の継続的なメモリの増加と out-of-memory の障害を防ぐことができます。
Redshift CDC ブール列マッピングの問題	Redshift ターゲットエンドポイントは、MapBooleanAsBoolean が有効になっているときに CDC 中に追加された新しいブール列を正しくマッピングするようになりました。これにより、varchar 列を作成する代わりに PostgreSQL ソースとのデータ型の一貫性が維持されます。
PostgreSQL UUID 配列インライン LOB 移行の問題	インライン LOB モードが有効になっている場合、PostgreSQL ソースエンドポイントは UUID 配列データ型を正しく移行するようになりました。
データ検証の NULL 可能な列差分レポートの問題	データ検証で、null 可能な列の不一致の詳細が正しくレポートされるようになりました。

解決済みの問題	説明
SQL Server から Oracle への検証フィルタリングの問題	SQL Server ソースを使用する場合、データ検証は Oracle ターゲットエンドポイントの日付フィルター条件を正しくフォーマットするようになりました。
DO_NOTHING モードのテーブル作成に関する警告メッセージ	が DO_NOTHING モードでターゲットテーブル AWS DMS を自動的に作成するときの警告ログメッセージを追加しました。これにより、可視性が向上し、自動テーブル作成がないことを意味するモードを選択しても、ユーザーがテーブルがいつ作成されるかを特定できます。
SQL Server BIT から PostgreSQL SMALLINT への変換の問題	CDC オペレーション中の SQL Server BIT から PostgreSQL SMALLINT への変換を修正しました。
S3 クロスアカウントバケットアクセス検証の問題	S3 バケットの所有権の検証を強化し、移行ターゲットまたはソースとして S3 を使用する場合のセキュリティを強化しました。
Redshift エンドポイントの再接続と初期化の問題	Redshift エンドポイントは、接続終了後に正しく再接続され、初期化中に認証情報が正しく検証されるようになりました。これにより、復旧中の「サーバー名を指定する必要があります」エラーやタスクの失敗を防ぐことができます。
データ検証のメモリリークの問題	データ検証でのメモリリークを修正しました。これにより、長時間実行される検証タスク中の out-of-memory の障害を防ぐことができます。
SQL Server CHAR プライマリキー検証の誤検出の問題	末尾のスペースを含む CHAR/NCHAR プライマリキーを使用して SQL Server から PostgreSQL への移行を検証する際の誤検出 MISSING_TARGET エラーを修正しました。

解決済みの問題	説明
S3 検証 Athena データベースの競合の問題	複数のタスクがタスクごとに Athena データベースを分離して S3 エンドポイントを共有する場合の競合状態を修正しました。

AWS Database Migration Service 3.6.0 リリースノート

DMS AWS 3.6.0 の新機能

新機能または拡張機能	説明
変換用の新しいメタデータ変数	変換ルールに <code>\$AR_M_MODIFIED_SCHEMA</code> と <code>\$AR_M_MODIFIED_TABLE_NAME</code> の 2 つの新しいメタデータ変数が導入されました。これらの変数を使用すると、移行プロセス中にスキーマまたはテーブル名の変更に適応できる、より動的で柔軟な変換を作成できます。
UPSERT エラー処理モードでの LOB 列レプリケーションのサポート	エラー処理オプション「UPDATE を適用するためのレコードが見つかりません: 欠落しているターゲットレコードを挿入します」の使用時における、大容量オブジェクト (LOB) 列のレプリケーションのサポートが導入されました。この機能強化により、LOB 列を正確にレプリケートし、完全で正確なデータレプリケーションを確保できるようになりました。

AWS DMS バージョン 3.6.0 には、次の解決済みの問題が含まれています。

DMS 3.6.0 で解決された問題

解決済みの問題	説明
PostgreSQL メモリの問題	PostgreSQL をソースとして使用する際の過剰なメモリ消費量を解決しました。ログ先行書き込み (WAL) スロットが増加し続け、パフォーマンスが低下する問題を修正しました。この更新により、特にデータベースが大規模または実行時間が長いタスクにおける PostgreSQL 移行の安定性と効率が向上します。

解決済みの問題	説明
Oracle Character Large Object (CLOB) と Character (CHAR) の問題	ASCII 以外の文字 (特殊文字や国際文字など) を含むワイドキャラクターラージオブジェクト (CLOB) と文字 (CHAR) の値が正しくレプリケートされない問題を修正しました。この修正により、大きなテキストデータの正確なレプリケーションが可能になり、エラーが減少し、データ整合性が維持されます。
Microsoft SQL Server の不正確なレイテンシーの問題	Microsoft SQL Server のソースエンドポイントが誤って非常に高いレイテンシーを報告する問題を解決しました。この修正により、より正確なパフォーマンスメトリクスが提供され、SQL Server 移行タスクのモニタリングと最適化が向上します。
Microsoft SQL Server メタデータの問題	他のテーブルのメタデータを取得する際の冗長な呼び出しによって、テーブルのメタデータが変更された後にパフォーマンスとレイテンシーが低下する問題を修正しました。この最適化により、特にスキーマの変更が頻繁なデータベースにおいて、全体的なタスクパフォーマンスが向上します。
Microsoft SQL Server UPDATE の問題	標準外の UPDATE オペレーションが原因で、エラーメッセージを生成せずにタスクが予期せず終了する問題を修正しました。この修正により、このようなオペレーションが正しく処理され、複雑な更新シナリオでのタスクの失敗を回避できます。
バッチ適用大容量オブジェクト (LOB) の問題	バッチ最適化適用モードで、DELETE オペレーションと INSERT オペレーションが 1 つの UPDATE オペレーションに結合されると、大容量オブジェクト (LOB) ルックアップがレコードを見つけられなくなる問題を修正しました。この修正により、LOB データや複雑なデータ操作言語 (DML) オペレーションが関与する移行の際のデータ整合性と一貫性が向上します。
変換タスクの開始に関する問題	多数の変換を含むタスクが起動中にクラッシュする問題に対処しました。この修正により、複雑な変換ロジックを持つタスクの安定性と信頼性が保証され、データ処理タスクを確実に実行できます。

解決済みの問題	説明
MySQL データ定義言語 (DDL) の問題	変更データキャプチャ (CDC) フェーズ中に、特別な形式のデータ定義言語 (DDL) の変更をキャプチャできなかった問題を修正しました。この修正により、すべてのスキーマ変更が適切にレプリケートされ、移行プロセス全体でソースデータベースとターゲットデータベース間のスキーマ整合性が維持されます。
S3 クロスアカウントバケットアクセス検証の問題	S3 バケットの所有権の検証を強化し、移行ターゲットまたはソースとして S3 を使用する場合のセキュリティを強化しました。
データ検証のメモリリークの問題	データ検証でのメモリリークを修正しました。これにより、長時間実行される検証タスク中のout-of-memoryの障害を防ぐことができます。

AWS Database Migration Service 3.5.4 リリースノート

AWS DMS 3.5.4 の新機能

新機能または拡張機能	説明
データマスキング	データマスキングを導入したことで、列レベルでの数字のランダム化、マスキング、またはハッシュのオプションを使用して機密データを変換できるようになりました。
強化されたデータ検証パフォーマンス	データ検証パフォーマンスを強化したことで、選択した移行パス全体でフルロードおよび CDC 移行タスク中の大規模なデータセットの処理が高速化されました。
PostgreSQL ソースのユニコードの問題	フィルタリングの使用中に移行パフォーマンスの低下が観測された PostgreSQL ソースの問題を修正しました。この動作を制御するために disableUnicodeSourceFilter ECA を導入しました。
拡張スループット機能の変換サポート	拡張スループット機能向けのすべての変換ルールのサポートを導入しています。
欠落しているターゲット列のログ記録の強化	デフォルトのログ記録レベルでターゲットテーブル列が欠落していることを顧客に通知するためのログ記録を強化しました。この改

新機能または拡張機能	説明
	善により、ログ記録レベルが VERBOSE から WARNING に変更され、詳細なデバッグ設定を必要とせずに、列の不一致通知がより可視化されます。
SQL Server Binary(16) から PostgreSQL UUID への移行	SQL Server Binary(16) データ型を PostgreSQL UUID 形式に移行するためのサポートが追加されました。これにより、バイナリ GUID データをネイティブ UUID タイプにシームレスに変換できるため、SQL Server と PostgreSQL エンドポイント間のデータ型の互換性が向上します。
PostgreSQL 17 のサポート	PostgreSQL バージョン 17 のサポートを導入しました。詳細については、以下を参照してください。 • AWS DMS ソースとしての PostgreSQL データベースの使用 • Database Migration Service のターゲットとしての PostgreSQL AWS データベースの使用

AWS DMS バージョン 3.5.4 には、次の解決済みの問題が含まれています。

DMS 3.5.4 で解決された問題

解決済みの問題	説明
PostgreSQL、test_decoding の問題	PostgreSQL ソースにおいて、test_decoding プラグインの使用中に特定のイベントがレプリケートされない問題を修正しました。
MySQL から Redshift へのタイムスタンプの問題	MySQL から Redshift への移行において、ターゲットでタイムスタンプ列が正しく定義されない問題を修正しました。
Oracle 2024 年 7 月の PSU の問題	Oracle ソースでバイナリリーダーを使用すると、Oracle 2024 年 7 月の PSU を適用した後に DMS タスクがクラッシュする問題を修正しました。
MySQL シークレットマネージャーの問題	MySQL エンドポイントでシークレットマネージャーを使用すると、認証情報が破損する問題を修正しました。

解決済みの問題	説明
Amazon DocumentDB/ MongoDB データレコード 処理の問題	Amazon DocumentDB/MongoDB エンドポイントで、一部のレコードがターゲットに 2 回送信され、キー例外が重複して AWS DMS タスクが失敗する問題を修正しました。
リレーショナルから noSQL への移行の問題	RDS for SQL Server から noSQL への移行で、PK 処理が不正であったために、誤ったドキュメント構造になっていた問題を修正しました。
Oracle エンドポイントの データ検証の問題	Oracle ソースのデータ検証で、null または空の LOB について誤検知が報告される問題を修正しました。
Babelfish ターゲットの一 意識別子 PK の問題。	PK を一意識別子として定義したテーブルのレプリケート中に AWS DMS タスクが失敗する PG - Babelfish ターゲットの問題を修正しました。
PostgreSQL ソースと MAZ の問題。	PostgreSQL ソースで AWS DMS MAZ フェイルオーバーによって致命的な AWS DMS タスク障害が発生する問題を修正しました。
列の順序の問題	ソースとターゲット間で列の順序が異なる場合に LOB データが正しくレプリケートされない問題を修正しました。
内部 AWS DMS データ ベースの競合の問題	内部データベースの同時実行の問題により AWS DMS タスクが失敗する内部 DMS AWS DMS データベースの問題を修正しました。
内部 AWS DMS データ ベース構造の問題	特定の内部 AWS DMS データベースオブジェクトが存在しないために AWS DMS タスクが失敗する内部データベースの問題を修正しました。
Oracle ソースデータの検 証に関する問題	Oracle ソースで、特定のまれなタイプのレプリケートイベントに対してデータ検証が誤検出を返す問題を修正しました。
unicode データ型のデータ 検証の問題	特定の unicode データ型が正しく比較されず、誤検出が発生するデータ検証機能の問題を修正しました。
Parquet ターゲットタイム スタンプの問題	parquet ターゲットでゼロタイムスタンプが null としてレプリケートされる問題を修正しました。

解決済みの問題	説明
Babelfish ターゲットの地理空間データ型の問題。	Babelfish ターゲットで地理空間データ型がサポートされていない問題を修正しました。
CDC 中に列が追加される Amazon S3 ターゲットの問題	Amazon S3 ターゲットで、前イメージ設定が有効になっていると新しい列の追加が適切に処理されない問題を修正しました。
SQL Server 2022 CU12 の問題	CU12 以降で SQL Server 2022 を使用してソースに MS レプリケーションの前提条件を自動的に実装 AWS DMS でできなかった SQL Server ソースの問題を修正しました。
PostgreSQL boolean の問題	PostgreSQL ソースで MapBooleanAsBoolean を true に設定し、pglogical プラグインを使用したときに、boolean データ型が正しく移行されない問題を修正しました。
TaskrecoveryTableEnabled 設定の問題	true に設定すると AWS DMS タスクが停止するとタスクが失敗する TaskrecoveryTableEnabled 設定の問題を修正しました。
TaskrecoveryTableEnabled 設定によるデータ重複	TaskrecoveryTableEnabled 設定が有効になっていると、一部のトランザクションが 2 回レプリケートされる問題を修正しました。
MySQL 5.5 ソースの問題	MySQL v5.5 BINLOG からを読み取ることができないために AWS DMS タスクが失敗する MySQL ソースの問題を修正しました。
破損したデータ型名に関するデータ検証パーティションの問題	データ検証時におけるデータ型処理中のメモリ破損が防止され、影響を受けるパーティションの row-by-row 検証へのフォールバックが排除されるようになりました。
Amazon S3 ソースからターゲットへの移行の問題	S3 ソースからターゲットへのレプリケーションが、フルロードおよび継続的なレプリケーション中に外部テーブルオブジェクトを適切に処理するようになりました。
Amazon S3 ターゲット CDC レプリケーションの問題	S3 ターゲット CDC レプリケーションが、継続的なレプリケーションフェーズ中に CSV 形式のデータを正しく処理するようになりました。

解決済みの問題	説明
S3 レプリケーションの問題	拡張 S3 ディレクトリクリーンアッププロセスにより、移行中のタスクの中断を防ぎます。
データ検証のパフォーマンスの問題	データ検証オペレーションによって検証フェーズ間の移行が最適化され、不要な遅延が削減されました。
特定のデータ型に関するデータ検証の問題	データ検証で、バインドされていない文字と TEXT データ型が正確に処理され、正しい検証結果が出力されるようになりました。
PostgreSQL ソースと MAZ の問題	PostgreSQL ソースレプリケーションが、マルチ AZ フェイルオーバーイベント中に接続を維持し、タスクの失敗を回避するようになりました。
Babelfish 日時検証の問題	Babelfish をターゲットとして使用する場合、データ検証で日時値が正しく比較されるようになりました。
MySQL ソース列のレプリケーションの問題	MySQL ソースレプリケーションが中間テーブルの重複列の追加を正しく処理し、タスクの中断を防ぐようになりました。
MySQL ソース列の変更の問題	MySQL ソースレプリケーションは、CDC オペレーション中に複数の列が追加された場合、列シーケンスの整合性を維持します。
DynamoDB LOB レプリケーションの問題	DynamoDB ターゲットレプリケーションが、CDC 中に LOB データを正しく処理し、完全なデータ転送を実行できるようになりました。
PostgreSQL boolean データ検証の問題	PostgreSQL ソースデータ検証が、boolean データ型マッピングを正しく解釈し、正確な比較結果を生成するようになりました。
DocumentDB 接続復旧の問題	DocumentDB レプリケーションは、クラスター接続の中断と復旧中にもデータ整合性を維持します。
Oracle 拡張 VARCHAR2 データ切り捨ての問題	Oracle ソースレプリケーションは、拡張データ型サポートが有効になっている場合、VARCHAR2(4000) 列の末尾のスペースを保持します。

解決済みの問題	説明
SQL Server セカンダリレプリカの DDL 処理の問題	SQL Server ソースレプリケーションは、セカンダリレプリカの DDL オペレーション中に接続を維持し、タスクの中断を防ぎます。
Secret Manager の特殊文字処理の問題	AWS Secrets Manager 接続文字列は、セキュリティプロトコルを維持しながら特殊文字をサポートするようになりました。
MongoDB/Amazon DocumentDB の重複キーの問題	MongoDB と Amazon DocumentDB レプリケーションは、以前にキー制約エラーをトリガーしたレコードの重複を防ぎます。
Oracle タイムスタンプ処理の問題	Oracle ソースレプリケーションは、セッションのさまざまなタイムゾーン設定でタイムスタンプ値を正確に処理します。
Oracle データ変換の問題	Oracle ソースレプリケーションが、データ型変換をより確実に処理し、ORA-01460 エラーを防ぐようになりました。
SQL Server 2022 CDC レプリケーションの問題	SQL Server ソース (CU12 以降) が AWS DMS で MS レプリケーションの前提条件を自動的に実装できるようになりました。
Test decoding DDL の処理	AWS DMS は、テーブルマッピングで設定されていないテーブルの DDL ステートメントを無視し、マッピングされていないテーブルのソースデータベーススキーマの変更の不要な処理を防止します。
ソース SQL Server ビューからの列の切り捨て	ソース SQL Server ビューからターゲットエンドポイントにデータを移行する場合、列の長さは正しく保持され、列は切り捨てられません。
拡張データ検証のためのメトリクスの記録	AWS DMS は、拡張データ検証を使用するときに、検証済みレコードメトリクスを正確にレポートするようになりました。
アップグレード後の DMS タスク再開の問題	AWS DMS バージョンアップグレード後にタスクを再開しても、内部ファイル形式に互換性がないため、DMS タスクは再開に失敗しません。

解決済みの問題	説明
SQL Server Always On プライマリレプリカの問題	Microsoft SQL Server Always On 可用性グループのプライマリレプリカが正しく識別 AWS DMS され、以前の大文字と小文字の区別検出エラーが解決される問題を修正しました。
PostgreSQL ターゲットの数値データ処理の問題	PostgreSQL ターゲットエンドポイントにバインドされていない数値データ型を移行するときに AWS DMS タスクが失敗する問題を修正しました。
データ検証文字処理の問題	AWS DMS では、移行中に CHAR および VARCHAR データが正しく検証されるようになり、検証タスクでの誤検出レポートがなくなりました。
Amazon Redshift LOB 並列適用の問題	AWS DMS Amazon Redshift をターゲットエンドポイントとして使用する場合、は並列バッチオペレーション中のラージオブジェクト (LOB) データのデータ破損を防止します。
列フィルターによるデータ検証の問題	ソース列フィルターが VARCHAR、CHAR、DATE、および DATETIME データ型に適用されることで、検証の失敗が回避され、クエリが Amazon S3 ターゲットで正常に実行されます。
S3 検証データの永続性の問題	Amazon S3 ターゲットを使用する場合、変更データキャプチャ (CDC) オペレーション全体で一貫したデータ検証状態が維持されます。
文字列フォーマットの検証の問題	レコード比較オペレーション中の文字列フォーマットエラーが原因で、データ検証が失敗する問題を修正しました。
DB2 空の文字列 CDC 移行の問題	IBM DB2 LUW ソースデータベースの空の VARCHAR 値が、変更データキャプチャ (CDC) オペレーション中に空の文字列ではなく NULL 値として誤ってキャプチャされる問題を解決しました。
Oracle LOB ルックアップメモリリークの問題	フル LOB モードが有効になっている場合の LOB ルックアップ中の Oracle ソースエンドポイントのメモリリークを修正しました。これにより、LOB データを使用したレプリケーションタスク中の継続的なメモリの増加と out-of-memory の障害を防ぐことができます。

解決済みの問題	説明
Redshift CDC ブール列マッピングの問題	Redshift ターゲットエンドポイントは、MapBooleanAsBoolean が有効になっているときに CDC 中に追加された新しいブール列を正しくマッピングするようになりました。これにより、varchar 列を作成する代わりに PostgreSQL ソースとのデータ型の一貫性が維持されます。
PostgreSQL UUID 配列インライン LOB 移行の問題	インライン LOB モードが有効になっている場合、PostgreSQL ソースエンドポイントは UUID 配列データ型を正しく移行するようになりました。
データ検証の NULL 可能な列差分レポートの問題	データ検証で、null 可能な列の不一致の詳細が正しくレポートされるようになりました。
SQL Server から Oracle への検証フィルタリングの問題	SQL Server ソースを使用する場合、データ検証は Oracle ターゲットエンドポイントの日付フィルター条件を正しくフォーマットするようになりました。
DO_NOTHING モードのテーブル作成に関する警告メッセージ	が DO_NOTHING モードでターゲットテーブル AWS DMS を自動的に作成するときの警告ログメッセージを追加しました。これにより、可視性が向上し、自動テーブル作成がないことを意味するモードを選択しても、ユーザーがテーブルがいつ作成されるかを特定できます。
SQL Server BIT から PostgreSQL SMALLINT への変換の問題	CDC オペレーション中の SQL Server BIT から PostgreSQL SMALLINT への変換を修正しました。
S3 クロスアカウントバケットアクセス検証の問題	S3 バケットの所有権の検証を強化し、移行ターゲットまたはソースとして S3 を使用する場合のセキュリティを強化しました。
Redshift エンドポイントの再接続と初期化の問題	Redshift エンドポイントは、接続終了後に正しく再接続され、初期化中に認証情報が正しく検証されるようになりました。これにより、復旧中の「サーバー名を指定する必要があります」エラーやタスクの失敗を防ぐことができます。

解決済みの問題	説明
データ検証のメモリリークの問題	データ検証でのメモリリークを修正しました。これにより、長時間実行される検証タスク中のout-of-memoryの障害を防ぐことができます。
SQL Server CHAR プライマリキー検証の誤検出の問題	末尾のスペースを含む CHAR/NCHAR プライマリキーを使用して SQL Server から PostgreSQL への移行を検証する際の誤検出 MISSING_TARGET エラーを修正しました。
S3 検証 Athena データベースの競合の問題	複数のタスクがタスクごとに Athena データベースを分離して S3 エンドポイントを共有する場合の競合状態を修正しました。

AWS Database Migration Service 3.5.3 リリースノート

AWS DMS 3.5.3 の新機能

新機能または拡張機能	説明
Babelfish サポート用の拡張 PostgreSQL ソースエンドポイント	AWS DMS は、Babelfish データ型をサポートするために PostgreSQL ソースエンドポイントを拡張しました。詳細については、「 PostgreSQL データベースを AWS DMS ソースとして使用する 」を参照してください。
ソースとしての S3 Parquet のサポート	AWS DMS はソースとして S3 Parquet をサポートします。詳細については、 のソースとしての Amazon S3 の使用 AWS DMS を参照してください。
PostgreSQL 16.x のサポート	AWS DMS は PostgreSQL バージョン 16.x をサポートしています。詳細については、「 PostgreSQL データベースを AWS DMS ソースとして使用する 」および「 のターゲットとしての PostgreSQL データベースの使用 AWS Database Migration Service 」を参照してください。
フルロード Oracle から Amazon Redshift への移行のスループットの向上	AWS DMS Serverless は、Oracle から Amazon Redshift へのフルロード移行のスループットパフォーマンスを大幅に向上させます。詳細については、「 フルロード Oracle から Amazon Redshift およ

新機能または拡張機能	説明
	び Amazon S3 への移行の拡張スループットの向上 」を参照してください。
RDS for SQL Server Log バックアップのサポート	AWS DMS は、RDS for SQL Server ソースのトランザクションログバックアップからの継続的なレプリケーションをサポートします。この機能は、RDS for SQL Server から読み取る新規および変更された AWS DMS ソースエンドポイントでのみ使用できます。詳細については、「 Cloud SQL Server DB インスタンスでの継続的なレプリケーションのセットアップ 」を参照してください。
欠落しているターゲット列のログ記録の強化	デフォルトのログ記録レベルでターゲットテーブル列が欠落していることを顧客に通知するためのログ記録を強化しました。この改善により、ログ記録レベルが VERBOSE から WARNING に変更され、詳細なデバッグ設定を必要とせずに、列の不一致通知がより可視化されます。

AWS DMS バージョン 3.5.3 には、次の解決済みの問題が含まれています。

2024 年 5 月 17 日の DMS 3.5.3 リリースで解決された問題

解決済みの問題	説明
データ検証のオーバーライド関数	override-validation-function テーブルマッピングでルールアクションがに設定されている場合、がソースフィルタリングを尊重し AWS DMS ない、データ検証機能の問題を修正しました。
MySQL ソースの CDC エラー	UTF16 エンコーディングで CDC 移行が失敗する、ソースとしての MySQL の問題を修正しました。
データ検証の照合の違い	列フィルタリングが使用されたときに AWS DMS がHandleCollationDiff タスク設定を適切に適用しない、データ検証機能の問題を修正しました。
データ検証タスクのハング。	AWS DMS タスクが null でハングするデータ検証機能の問題を修正targetしました。

解決済みの問題	説明
PostgreSQL から PostgreSQL へのレプリケーションでのタスクの失敗。	PostgreSQL から PostgreSQL への移行で、CDC レプリケーション中に LOB データをターゲットに挿入するときに AWS DMS タスクが失敗する問題を修正しました。
PostgreSQL をソースとするデータ損失	特定のエッジケースシナリオでデータ損失が発生する、ソースとしての PostgreSQL の問題を修正しました。
MySQL 5.5 ソースの CDC エラー	MySQL バージョン 5.5 で CDC レプリケーションが失敗する、ソースとしての MySQL の問題を修正しました。
Oracle ソースの IOT テーブルの問題。	すべての列でサプリメンタルロギングが有効になっている IOT AWS DMS テーブルの UPDATE ステートメントが正しくレプリケートされないソースとしての Oracle の問題を修正しました。
MySQL ソースの LOBS	LOBs が Amazon Redshift で許可されている最大サイズを超えたために AWS DMS タスクが失敗する MySQL から Amazon Redshift への移行の問題を修正しました。
SkipLobColumns の検証の問題	プライマリキーがソーステーブルの最後の列にあった SkipLobColumns = true ときに AWS DMS タスクがで失敗するデータ検証機能の問題を修正しました。
一意のキーが null である検証をスキップする	AWS DMS が null 一意キーを持つ行を適切にスキップしないというデータ検証機能の問題を修正しました。
Oracle COLLATE 演算子のデータ検証の改善。	12.2 より前のバージョンの Oracle で構文エラーが発生して検証が失敗する、データ検証機能の問題を修正しました。
フルロード中のエラー処理	無効なデータが原因でテーブルエラーが発生した後、フルロードフェーズ中にタスクがハングする、ターゲットとしての PostgreSQL の問題を修正しました。
CDC 検証のみのタスクの再検証	CDC 検証のみのタスクで再検証を許可するようにデータ検証機能を強化しました。

解決済みの問題	説明
ターゲットとしての S3 の CdcMaxBatchInterval Out of Memory 問題	CdcMaxBatchInterval が設定されているメモリ不足状態で AWS DMS タスクが失敗するターゲットとしての S3 の問題を修正しました。
Oracle ソースドライバー	AWS DMS Oracle ソースドライバーを v12.2 から v19.18 にアップグレードしました。
SQL Server ソースを使用時の LOB 切り捨て警告	CDC 中の LOB 切り捨てに関する警告を表示するソースとしての SQL Server のログ記録を強化しました。
Oracle バイナリリーダーの機能強化	次をサポートするよう Oracle ソースバイナリリーダーを強化しました。 • Big Endian プラットフォーム • HCC 圧縮時の並列 DML ヒント • Golden Gate を有効にした拡張 Oracle Compressions
中断後のキャッシュされた変更の問題をスキップする	変更を適用中に予期しない中断が発生した場合にキャッシュされた変更がスキップされる問題を修正しました。
MongoDB AWS DMS スワップファイルの問題	MongoDB ソースで、AWS DMS スワップファイルが存在する場合、AWS DMS アップグレード後に AWS DMS タスクが再開されない問題を修正しました。
MySQL から Amazon Redshift JSON への移行の問題。	MySQL ソースでバッチ適用が有効になっていると、JSON データ型が適切に処理されない問題を修正しました。
SQL Server から APG への移行に関するデータ検証の問題。	SQL Server から PostgreSQL への移行において、特定の状況下でデータ検証機能が誤検出を報告する問題を修正しました。
Amazon Redshift ターゲット CDC の EmptyAsNull ECA の問題	Amazon Redshift ターゲットで EmptyAsNull ECA が正しく動作しない問題を修正しました。

解決済みの問題	説明
SQL Server ソースのログ機能の強化	SQL Server ソースのログ機能を強化し、ストレージユニットの値が含まれるようにしました。
メモリリークの問題	CSV ファイルを使用してデータ AWS DMS タスクをロードするターゲットがメモリリークを示している問題を修正しました。
Amazon S3 ターゲットの問題	Amazon S3 ターゲットで <code>cdcInsertAndUpdateOnly</code> 設定が有効になっていると、 <code>CdcMaxBatchInterval</code> と <code>CdcMinFileSize</code> が考慮されない問題を修正しました。
Kafka ターゲットのログ機能の強化	Kafka ターゲットの拡張ログ機能
Oracle ソースのログ機能の強化。	Oracle ソースのバイナリリーダーによるログ機能を強化し、プライマリキーの欠落のためにテーブルがスキップされていることが適切に表示されるようにしました。
SQL Server ソースのログ機能の強化	<code>AlwaysOn</code> 設定で SQL Server ソースのログ機能を強化し、アクセス権限がないことが適切に表示されるようにしました。
DDL が無効になっている移行のログ機能の強化	DDL レプリケーションが無効になっている移行のログ記録を強化し、外部で変更された後の予期しないターゲットテーブル構造を示します AWS DMS。
Db2 ターゲットの問題	AWS DMS ステータステーブルが有効になっているとタスクが失敗する Db2 ターゲットの問題を修正しました。
MongoDB / Amazon DocumentDB シークレットマネージャーの問題。	MongoDB/Amazon DocumentDB エンドポイントで Secret Manager から認証情報を取得できず、エラーが発生する問題を修正しました。
MongoDB / Amazon DocumentDB エンドポイントの問題	MongoDB / Amazon DocumentDB での特定の一連のイベントのレプリケーション中に、 <code>ParallelApply</code> を有効にしたタスクが失敗する問題を修正しました。
Amazon Redshift ターゲットのログ機能の強化	Amazon Redshift ターゲットのログ機能を強化し、デフォルトのログレベルに詳細情報が含まれるようにしました。

解決済みの問題	説明
Amazon S3 ターゲットタスクのクラッシュの問題	Amazon S3 ターゲットで GlueCatalogGeneration が有効になっている場合、変更テーブル DDL を受信した後に DMS タスクがクラッシュする問題を修正しました。
データ検証に関する問題	NUL (0x00) 文字の検証が失敗するデータ検証機能の問題を修正しました。
Babelsifh エンドポイントの問題	babelfish エンドポイントで大文字と小文字が混在するテーブル名が停止される問題を修正しました。
Amazon S3 ソースの問題	Amazon S3 ソースのファイル名の検証の問題によってファイルが処理されない問題を修正しました。
選択ルールに関する Db2 LUC ソースの問題。	Db2 LUW ソースで選択ルールの「table-type」オプションが無視される問題を修正しました。
Amazon Redshift ターゲットの欠落データの問題。	Amazon Redshift ターゲットにおいて、特定の条件下で ParallelLoadThreads が 0 より大きい値に設定されていると、データ損失が発生する問題を修正しました。
Amazon Redshift ターゲットのデータ検証の強化	Amazon Redshift ターゲットのデータ検証機能を強化し、HandleCollationDiff 設定がサポートされるようにしました。
Amazon S3 ターゲットのデータ検証の問題	Amazon S3 ターゲットのデータ検証において、テーブルに PK 以外の列がない場合に検証が失敗する問題を修正しました。
データ検証 CloudWatch メトリクス	完了までにかかる時間が短い検証の場合、CloudWatch メトリクスが欠落するデータ検証機能の問題を修正しました。
データ検証の再検証オプションが使用不可能	特定の状況下で再検証オプションが使用できないデータ検証機能の問題を修正しました。
大規模トランザクションのレプリケーションの問題	特定の条件下で、トランザクションあたりのイベントの最大数が 201,326,592 に制限される問題を修正しました。

解決済みの問題	説明
MySQL ソースデータ損失の問題	MySQL から Amazon S3 への移行で、「列の追加」DDL 後に最初に実行された DML が欠落し、データが失われる問題を修正しました。
バッチ適用におけるメモリリークの問題	特定の条件下で発生するバッチ適用機能のメモリリークの問題を修正しました。
DMS タスク開始の問題	AWS DMS タスクの開始に非常に時間がかかり、完了しない問題を修正しました。
MySQL ソースデータの検証の問題。	MySQL ソースデータ検証で、自動増分列が正しく処理されない問題を修正しました。
Oracle エンドポイントの Kerberos 認証の問題	Oracle エンドポイントで Kerberos 認証との接続が機能しない問題を修正しました。
Babelfish ターゲット一意識別子の問題	Babelfish ターゲットにおいて、プライマリキーが一意識別子として定義されているテーブルのレプリケーションが失敗する問題を修正しました。
PostgreSQL ソースの欠落データの問題	PostgreSQL ソースのレプリケーションスロットの不明なイベントが原因で、データ損失が発生する問題を修正しました。
Unicode データ型のデータ検証の問題。	特定の unicode データ型が正しく比較されず、誤検出が発生するデータ検証機能の問題を修正しました。
Redshift ターゲットタイムスタンプ列	ColumnType 定義でタイムスタンプ列タイプが正しく設定されない問題を修正しました
S3 ターゲットタイムスタンプ変換	ゼロタイムスタンプ値を処理することで、S3 ターゲット parquet ファイル形式の問題を修正しました (これらの値はターゲットで NULL に変換する必要があります)
MySQL ソースとターゲットの LOB 列の順序	MySQL ソースとターゲットの Lob 列の移行に関する問題を修正しました。これにより DMS は、LOB データを書き込む列を決定するときに、ソースではなくターゲットのテーブルの列 ID を使用するようになりました。

解決済みの問題	説明
Babelfish ターゲット Datetime データ型	丸め誤差を解決するために Datetime 型と Time 型の小数秒の精度を制限して、Babelfish ターゲットの問題を修正しました。
継続的レプリケーション (CDC) 中に binglog を読み取る際の MySQL 5.5 タスクの失敗。	MySQL 5.5 ソースの問題を修正しました。DMS が継続的レプリケーション (CDC) 中にバイナリログイベントの読み取りに失敗した場合にタスクの失敗を防ぐ再試行メカニズムを追加しました。
Test decoding プラグイン使用中の PostgreSQL ソースのセグメンテーション違反とメモリリークの問題。	PostgreSQL ソースでの Postgres 用 test_decoding プラグインの使用時に、特定の継続的レプリケーション (CDC) イベントが正しく解析されない問題を修正しました。
DocumentDB ターゲットの並列適用設定	DocumentDB ターゲットの並列適用設定の使用中に、複数のスレッドを使用できない問題を修正しました。
Oracle HCC 圧縮 DIRECT INSERT	並列 DML ヒントを持つ Oracle HCC 圧縮 DIRECT INSERT でデータの欠落や重複が発生する問題を修正しました。
Oracle 2024 年 7 月の CPU に関する Oracle バイナリリーダーの問題	Oracle ソースにおいて、Oracle 2024 年 7 月の CPU が原因でバイナリリーダーを使用した DMS タスクが失敗する問題を修正しました。
Babelfish ターゲット UUID プライマリキー	Babelfish ターゲットにおいて、プライマリキーが UUID として定義されているテーブルのレプリケート中に DMS タスクが失敗する問題を修正しました。
TaskRecoveryTableEnabled での DMS 継続的レプリケーション (CDC) タスクの失敗	TaskRecoveryTableEnabled が有効になっている場合、DMS がターゲット接続の終了後にターゲットシステムテーブル awsdms_txn_state の更新を試みる問題を修正しました。
PostgreSQL ソースのレコード重複	PostgreSQL ソースで TaskrecoveryTableEnabled 設定が有効になっているときに、一部のトランザクションが 2 回レプリケートされる問題を修正しました。

解決済みの問題	説明
DMS S3 ソース/ターゲットレプリケーションの問題	フルロード中およびレプリケーション実行中に、DMS タスクが S3 ソースから S3 ターゲットにデータをレプリケートしない問題を修正しました。
レプリケーション実行中の DMS S3 ソースタスクの失敗	DMS バージョン 3.5.3 のレプリケーション実行中に DMS タスクがセグメンテーション違反になる S3 ソースの問題を修正しました。
DMS DB2 ソース CcsidMapping ECA	CcsidMapping を使用した DB2 ソースの問題を修正しました。コードページが 0 の場合に CCSID マッピング ECA がタスクに適切に適用され、データが適切に移行されるようになりました。
DMS Aurora PostgreSQL から Redshift Serverless Boolean Value へのレプリケーション。	Aurora PostgreSQL から Redshift Serverless に DMS を移行する際のブール値の問題を修正しました。
特定のデータ型に関するデータ検証の問題	データ検証オペレーションで、バインドされていない文字と TEXT データ型を正確に処理して、正しい検証結果を確保できるようになりました。
PostgreSQL ソースと MAZ の問題	PostgreSQL ソースレプリケーションが、マルチ AZ フェイルオーバーイベント中に接続を維持し、タスクの失敗を回避するようになりました。
Babelfish 日時検証の問題	Babelfish をターゲットとして使用する場合、データ検証で日時値が正しく比較されるようになり、クロスプラットフォームの互換性が向上しました。
MySQL ソース列のレプリケーションの問題	MySQL ソースレプリケーションが中間テーブルの重複列の追加を正しく処理し、タスクの中断を防ぐようになりました。
MySQL ソース列の変更の問題	MySQL ソースレプリケーションは、CDC オペレーション中に複数の列が追加された場合、列シーケンスの整合性を維持します。

解決済みの問題	説明
DynamoDB LOB レプリケーションの問題	DynamoDB ターゲットレプリケーションが、CDC 中に LOB データを正しく処理し、完全なデータ転送を実行できるようになりました。
PostgreSQL boolean データ検証の問題	PostgreSQL ソースデータ検証が、boolean データ型マッピングを正しく解釈し、正確な比較結果を生成するようになりました。
Oracle 拡張 VARCHAR2 データ切り捨ての問題	Oracle ソースレプリケーションは、拡張データ型サポートが有効になっている場合、VARCHAR2(4000) 列の末尾のスペースを保持します。
SQL Server セカンダリレプリカの DDL 処理の問題	SQL Server ソースレプリケーションは、セカンダリレプリカの DDL オペレーション中に接続を維持し、タスクの中断を防ぎます。
Secret Manager の特殊文字処理の問題	AWS Secrets Manager 接続文字列は、セキュリティプロトコルを維持しながら特殊文字をサポートするようになりました。
MongoDB/Amazon DocumentDB の重複キーの問題	MongoDB と Amazon DocumentDB レプリケーションは、以前にキー制約エラーをトリガーしたレコードの重複を防ぎます。
Oracle タイムスタンプ処理の問題	Oracle ソースレプリケーションは、セッションのさまざまなタイムゾーン設定でタイムスタンプ値を正確に処理します。
Oracle データ変換の問題	Oracle ソースレプリケーションは、データ型変換をより確実に処理し、ORA-01460 エラーおよび関連するタスクの失敗を防ぐようになりました。
Test decoding DDL の処理	AWS DMS は、テーブルマッピングで設定されていないテーブルの DDL ステートメントを無視し、マッピングされていないテーブルのソースデータベーススキーマの変更の不要な処理を防止します。
ソース SQL Server ビューからの列の切り捨て	ソース SQL Server ビューからターゲットエンドポイントにデータを移行する場合、列の長さは正しく保持され、列は切り捨てられません。

解決済みの問題	説明
SQL Server Always On プライマリレプリカの問題	Microsoft SQL Server Always On 可用性グループのプライマリレプリカが正しく識別 AWS DMS され、以前の大文字と小文字の区別検出エラーが解決される問題を修正しました。
PostgreSQL ターゲットの数値データ処理の問題	PostgreSQL ターゲットエンドポイントにバインドされていない数値データ型を移行するときに AWS DMS タスクが失敗する問題を修正しました。
データ検証文字処理の問題	AWS DMS では、移行中に CHAR および VARCHAR データが正しく検証されるようになり、検証タスクでの誤検出レポートがなくなりました。
Amazon Redshift LOB 並列適用の問題	AWS DMS Amazon Redshift をターゲットエンドポイントとして使用する場合、は並列バッチオペレーション中のラージオブジェクト (LOB) データのデータ破損を防止します。
列フィルターによるデータ検証の問題	ソース列フィルターが VARCHAR、CHAR、DATE、および DATETIME データ型に適用されることで、検証の失敗が回避され、クエリが Amazon S3 ターゲットで正常に実行されます。
S3 検証データの永続性の問題	Amazon S3 ターゲットを使用する場合、変更データキャプチャ (CDC) オペレーション全体で一貫したデータ検証状態が維持されます。
文字列フォーマットの検証の問題	レコード比較オペレーション中の文字列フォーマットエラーが原因で、データ検証が失敗する問題を修正しました。
DB2 空の文字列 CDC 移行の問題	IBM DB2 LUW ソースデータベースの空の VARCHAR 値が、変更データキャプチャ (CDC) オペレーション中に空の文字列ではなく NULL 値として誤ってキャプチャされる問題を解決しました。
Oracle LOB ルックアップメモリリークの問題	フル LOB モードが有効になっている場合の LOB ルックアップ中の Oracle ソースエンドポイントのメモリリークを修正しました。これにより、LOB データを使用したレプリケーションタスク中の継続的なメモリの増加と out-of-memory の障害を防ぐことができます。

解決済みの問題	説明
S3 クロスアカウントバケットアクセス検証の問題	S3 バケットの所有権の検証を強化し、移行ターゲットまたはソースとして S3 を使用する場合のセキュリティを強化しました。
データ検証のメモリリークの問題	データ検証でのメモリリークを修正しました。これにより、長時間実行される検証タスク中のout-of-memoryの障害を防ぐことができます。

AWS Database Migration Service 3.5.2 リリースノート

AWS DMS 3.5.2 の新機能

新機能または拡張機能	説明
Amazon Redshift データ検証	AWS DMS は、Amazon Redshift ターゲットでのデータの検証をサポートするようになりました。
Microsoft SQL Server バージョン 2022 をソースおよびターゲットとしてサポート	AWS DMS では、ソースとターゲットとしての Microsoft SQL Server バージョン 2022 の使用がサポートされるようになりました。
IBM Db2 LUW をターゲットとしてサポート	AWS DMS が IBM Db2 LUW をターゲットとしてサポートするようになりました。を使用して AWS DMS、IBM Db2 LUW から IBM Db2 LUW へのライブ移行を実行できるようになりました。

AWS DMS バージョン 3.5.2 には、次の解決済みの問題が含まれています。

2024 年 4 月 29 日の DMS 3.5.2 メンテナンスリリースで解決された問題

解決済みの問題	説明
IBM Db2 ターゲットのセグメント化されたフルロード	IBM Db2 をターゲットとした場合のセグメント化されたフルロードのサポートが追加されました。

解決済みの問題	説明
Amazon Timestream をターゲットとした設定	ターゲットとしての Timestream の無効なタイムスタンプ設定とサポートされていないテーブルオペレーションを処理する機能を強化しました。
列フィルター使用時のタスククラッシュ	DMS がトランスフォーマールールを使用して動的に追加した列でフィルターを使用しているときに、タスクがクラッシュする問題を修正しました。
トランザクションスワップファイルの読み取りのログ記録	DMS がトランザクションスワップファイルから読み取り中であることを示すログ記録が追加されました。
CdcInsertsAndUpdates の場合のターゲットとしての S3	CdcInsertsAndUpdates が true で PreserveTransactions が true の場合にタスクがクラッシュする、ターゲットとしての S3 の問題を修正しました。
ソースフィルターの負の演算子	同じ列にトランスフォーマールールが定義されている場合、負の演算子への設定でソースフィルター演算子の動作が正しくない問題を修正しました。
DMS がソースからの読み取りを一時停止したときのログ記録が追加されました	パフォーマンスを向上させるために、DMS がソースからの読み取りを一時的に一時停止したタイミングを示すログ記録を強化しました。
エスケープした文字を含むソースフィルター	CDC 中に DMS がエスケープした文字を新しく作成されたテーブルに適用する、ソースフィルターの問題を修正しました。
ターゲットとしての PostgreSQL で、適切にレプリケートされなかった削除	DMS が削除を null 値としてレプリケートする、ターゲットとしての PostgreSQL の問題を修正しました。
ソースとしての Oracle のログ記録の改善	外部エラーコードを削除するようソースとしての Oracle のログ記録を強化しました。
XMLTYPE の制限のログ記録の改善	DMS に XMLTYPE データ型の完全 LOB モードのサポートがないことを示す、ソースとしての Oracle のログ記録を改善しました。

解決済みの問題	説明
MySQL のデータ損失	破損した列のメタデータがタスクのクラッシュやデータ損失を引き起こす可能性がある、ターゲットとしての MySQL の問題を修正しました。
新しい列に適用されるフィルター	フルロード中に、変換ルールによって新しい列に追加されたフィルターを DMS が無視する問題を修正しました。
ターゲットとしての S3: 検証の問題	異なる検証パーティション定義を持つ複数のテーブルの移行中にデータ検証が失敗する、ターゲットとしての S3 の問題を修正しました。
CDC のみのタスクのクラッシュ	<code>TaskRecoveryTableEnabled</code> が <code>true</code> の場合にタスクがクラッシュする、CDC のみのタスクの問題を修正しました。
MySQL から MariaDB への互換性のない照合	DMS が <code>tf8mb4_0900_ai_ci</code> の照合で MySQL v8 のテーブルを移行しない、MySQL から MariaDB への移行の問題を修正しました。
<code>BatchApplyEnabled</code> でタスクがクラッシュする	特定の条件下でタスクが失敗する、一括適用機能の問題を修正しました。
Amazon DocumentDB の UTF-8 以外の文字	Amazon DocumentDB エンドポイントの UTF-8 以外の文字のサポートを追加しました。
一括適用タスクのクラッシュ	大規模なトランザクションのレプリケート中に DMS タスクがクラッシュする、一括適用機能の問題を修正しました。
Db2 トランザクションのロールバック処理	ソース側でロールバック中であるにもかかわらず、DMS が INSERT をターゲットにレプリケートする、ソースとしての Db2 の問題を修正しました。
ソースフィルターを使用した検証	検証がソースフィルターに従わない問題を修正しました。
MongoDB AWS DMS スワップファイルの問題	AWS DMS スワップファイルが存在する場合、AWS DMS アップグレード後に DMS タスクが再開されない MongoDB ソースの問題を修正しました。

解決済みの問題	説明
MySQL から Amazon Redshift JSON への移行の問題。	MySQL ソースでバッチ適用が有効になっていると、JSON データ型が適切に処理されない問題を修正しました。
MySQL 5.5 ソースの CDC エラー	MySQL バージョン 5.5 のソースで CDC レプリケーションが失敗する問題を修正しました。
LOB 移行の問題	特定のイベントタイプの処理中に AWS DMS タスクがクラッシュする LOB 移行の問題を修正しました。
データ検証に関する問題	検証のみのタスクが特定の DDL イベントでハングするデータ検証機能の問題を修正しました。
データ検証とフィルターの問題。	フィルターが存在するときに HandleCollationDiff 設定が適用されないデータ検証機能の問題を修正しました。
MySQL SourceEnum エンコードの問題。	MySQL ソースの UTF-16 でエンコードされた列挙値が正しく移行されない問題を修正しました。
SQL Server ソースを使用時の LOB 切り捨て警告	SQL Server ソースのログ機能を強化し、CDC 中の LOB 切り捨てに関する警告を表示するようにしました。
SQL Server から APG への移行に関するデータ検証の問題。	SQL Server から PostgreSQL への移行において、特定の状況下でデータ検証機能が誤検出を報告する問題を修正しました。
Amazon Redshift ターゲット CDC の EmptyAsNull ECA の問題	Amazon Redshift ターゲットで EmptyAsNull ECA が正しく動作しない問題を修正しました。
SQL Server ソースのログ機能の強化	SQL Server ソースのログ機能を強化し、ストレージユニットの値が含まれるようにしました。
メモリリークの問題	CSV ファイルを使用してデータ AWS DMS タスクをロードするターゲットがメモリリークを示している問題を修正しました。

解決済みの問題	説明
Amazon S3 ターゲットの問題	Amazon S3 ターゲットで <code>cdcInsertAndUpdateOnly</code> 設定が有効になっていると、 <code>CdcMaxBatchInterval</code> と <code>CdcMinFileSize</code> が考慮されない問題を修正しました。
Kafka ターゲットのログ機能の強化	Kafka ターゲットの拡張ログ機能
Oracle ソースのログ機能の強化。	Oracle ソースのバイナリリーダーによるログ機能を強化し、プライマリキーの欠落のためにテーブルがスキップされていることが適切に表示されるようにしました。
SQL Server ソースのログ機能の強化	<code>AlwaysOn</code> 設定で SQL Server ソースのログ機能を強化し、アクセス権限がないことが適切に表示されるようにしました。
DDL が無効になっている移行のログ機能の強化	DDL レプリケーションが無効になっている移行のログ記録を強化し、外部で変更された後の予期しないターゲットテーブル構造を示します AWS DMS。
Db2 ターゲットの問題	Db2 ターゲットの DMS ステータステーブルが有効になっていると、タスクが失敗する問題を修正しました。
MongoDB / Amazon DocumentDB シークレットマネージャーの問題。	MongoDB/Amazon DocumentDB エンドポイントで Secret Manager から認証情報を取得できず、エラーが発生する問題を修正しました。
MongoDB / Amazon DocumentDB エンドポイントの問題	MongoDB / Amazon DocumentDB での特定の一連のイベントのレプリケーション中に、 <code>ParallelApply</code> を有効にしたタスクが失敗する問題を修正しました。
MongoDB / Amazon DocumentDB データ検証の問題	MongoDB/Amazon DocumentDB データ検証で、データの差異を検出した後にエラーが発生する問題を修正しました。
Amazon Redshift ターゲットのログ機能の強化	Amazon Redshift ターゲットのログ機能を強化し、デフォルトのログレベルに詳細情報が含まれるようにしました。

解決済みの問題	説明
Amazon S3 ターゲットタスクのクラッシュの問題	GlueCatalogGeneration が有効になっている場合、変更テーブル DDL を受信した後に AWS DMS タスクがクラッシュする Amazon S3 ターゲットの問題を Fixed。
データ検証に関する問題	NUL (0x00) 文字の検証が失敗するデータ検証機能の問題を修正しました。
Babelsifh エンドポイントの問題	babelfish エンドポイントで大文字と小文字が混在するテーブル名が停止される問題を修正しました。
選択ルールに関する Db2 LUC ソースの問題。	Db2 LUW ソースで選択ルールの「table-type」オプションが無視される問題を修正しました。
Amazon Redshift ターゲットの欠落データの問題。	Amazon Redshift ターゲットにおいて、特定の条件下で ParallelLoadThreads が 0 より大きい値に設定されていると、データ損失が発生する問題を修正しました。
Amazon Redshift ターゲットのデータ検証の強化	Amazon Redshift ターゲットのデータ検証機能を強化し、HandleCollationDiff 設定がサポートされるようにしました。
Amazon S3 ターゲットのデータ検証の問題	Amazon S3 ターゲットのデータ検証において、テーブルに PK 以外の列がない場合に検証が失敗する問題を修正しました。
データ検証 CloudWatch メトリクス	完了までにかかる時間が短い検証の場合、CloudWatch メトリクスが欠落するデータ検証機能の問題を修正しました。
データ検証の再検証オプションが使用不可能	特定の状況下で再検証オプションが使用できないデータ検証機能の問題を修正しました。
大規模トランザクションのレプリケーションの問題	特定の条件下で、トランザクションあたりのイベントの最大数が 201,326,592 に制限される問題を修正しました。
テーブルの再ロードの問題	テーブルの少なくとも 1 つが無効だった場合に、複数のテーブルの再ロードがキャンセルされる問題を修正しました。

解決済みの問題	説明
MySQL ソースデータ損失の問題	MySQL から S3 への移行で、「列を追加」DDL の後に最初に実行された DML が欠落し、データが失われる問題を修正しました。
バッチ適用におけるメモリリークの問題	特定の条件下で発生するバッチ適用機能のメモリリークの問題を修正しました。
AWS DMS タスク開始の問題	AWS DMS タスクの開始に非常に時間がかかり、完了しない問題を修正しました。
PostgreSQL ソースの欠落データの問題	PostgreSQL ソースのレプリケーションスロットの不明なイベントが原因で、データ損失が発生する問題を修正しました。
MySQL ソースとターゲットの LOB 列の順序	MySQL ソースとターゲットの Lob 列の移行に関する問題を修正しました。これにより DMS は、LOB データを書き込む列を決定するときに、ソースではなくターゲットのテーブルの列 ID を使用するようになりました。
継続的レプリケーション (CDC) 中に binglog を読み取る際の MySQL 5.5 タスクの失敗。	MySQL 5.5 ソースの問題を修正し、DMS が継続的レプリケーション (CDC) 中にバイナリログイベントの読み取りに失敗した場合にタスクの失敗を防ぐ再試行メカニズムを追加しました。
Test decoding プラグイン使用中の PostgreSQL ソースのセグメンテーション違反とメモリリークの問題。	PostgreSQL ソースでの Postgres 用 test_decoding プラグインの使用時に、特定の継続的レプリケーション (CDC) イベントが正しく解析されない問題を修正しました。
DocumentDB ターゲットの並列適用設定	DocumentDB ターゲットの並列適用設定の使用中に、複数のスレッドを使用できない問題を修正しました。
Oracle HCC 圧縮 DIRECT INSERT	並列 DML ヒントを持つ Oracle HCC 圧縮 DIRECT INSERT でデータの欠落や重複が発生する問題を修正しました。
Oracle 2024 年 7 月の CPU に関する Oracle バイナリリーダーの問題	Oracle ソースにおいて、Oracle 2024 年 7 月の CPU が原因でバイナリリーダーを使用した DMS タスクが失敗する問題を修正しました。

解決済みの問題	説明
TaskRecoveryTableEnabled での DMS 継続的レプリケーション(CDC) タスクの失敗	TaskRecoveryTableEnabled が有効になっている場合、DMS がターゲット接続の終了後にターゲットシステムテーブル awsdms_txn_state の更新を試みる問題を修正しました。
PostgreSQL ソースのレコード重複	PostgreSQL ソースで TaskrecoveryTableEnabled 設定が有効になっているときに、一部のトランザクションが 2 回レプリケートされる問題を修正しました。
DMS S3 ソース/ターゲットレプリケーションの問題	フルロード中およびレプリケーション実行中に、DMS タスクが S3 ソースから S3 ターゲットにデータをレプリケートしない問題を修正しました。
DMS DB2 ソース CcsidMapping ECA	CcsidMapping を使用した DB2 ソースの問題を修正しました。コードページが 0 の場合に CCSID マッピング ECA がタスクに適切に適用され、データが適切に移行されるようになりました。
DMS Aurora PostgreSQL から Redshift Serverless Boolean Value へのレプリケーション。	Aurora PostgreSQL から Redshift Serverless に DMS を移行する際のブール値の問題を修正しました。
PostgreSQL ソースと MAZ の問題	ソースエンドポイントとしての PostgreSQL が、マルチ AZ フェイルオーバーイベント中にレプリケーションを中断せず維持し、タスクの失敗を回避するようになりました。
MySQL ソース列のレプリケーションの問題	ソースレプリケーションとしての MySQL が、中間テーブルの重複列の追加を処理し、予期しないタスクの中断を防ぎます。
MySQL ソース列の変更の問題	ソースレプリケーションとしての MySQL が、CDC オペレーション中に複数の列が追加されても、列シーケンスの整合性を維持します。
PostgreSQL boolean データ検証の問題	ソースデータ検証としての PostgreSQL が、boolean データ型マッピングを正しく解釈し、正確な比較結果を生成するようになりました。

解決済みの問題	説明
Oracle 拡張 VARCHAR2 データ切り捨ての問題	Oracle をソースとして使用する場合、拡張データ型サポートを使用するときに、VARCHAR2 (4000) 列で末尾のスペースが切り捨てられる問題を修正しました。
SQL Server セカンダリレプリカの DDL 処理の問題	SQL Server ソースレプリケーションは、セカンダリレプリカの DDL オペレーション中に接続を維持し、タスクの中断を防ぎます。
Secret Manager の特殊文字処理の問題	AWS Secrets Manager 接続文字列は、セキュリティプロトコルを維持しながら特殊文字をサポートするようになりました。
MongoDB/Amazon DocumentDB の重複キーの問題	MongoDB と Amazon DocumentDB レプリケーションは、以前にキー制約エラーをトリガーしたレコードの重複を防ぎます。
Oracle タイムスタンプ処理の問題	Oracle ソースレプリケーションは、セッションのさまざまなタイムゾーン設定でタイムスタンプ値を正確に処理するようになりました。
Oracle データ変換の問題	Oracle ソースにより、データ型変換中に ORA-01460 エラーで AWS DMS タスクが失敗しました。今回の更新により、データ型変換の処理が改善され、タスクの失敗を防ぐことができます。

AWS Database Migration Service 3.5.1 リリースノート

ストリーミングターゲットの大きな数値の処理の変更

AWS DMS バージョン 3.5.1 では、Kafka や Kinesis などのターゲットにデータをストリーミングするときに、整数値と高精度の数値を処理する方法が変更されています。具体的には、内部データ型表現 AWS DMS を変更し、これらの値を INT64 の代わりに として処理しました INT8。この変化により、特に値が INT8 の制限を超えた場合、ストリーミングエンドポイントで異なるデータ形式が発生する可能性があります。したがって、これらの数値型の表現は、Kafka や Kinesis などの宛先にストリーミングするときに以前の形式とは異なる場合があり、これらのターゲットからのデータを消費するダウンストリームシステムやプロセスに影響を与える可能性があります。

変更の概要

- 以前のバージョン (例: 3.4.7/3.4.6 など) では、大きな整数値は整数として表されていました。
- バージョン 3.5.1 以降、これらの値は科学的表記 (例: 7.88129934789981E15) で表示され、精度とフォーマットの差異につながる可能性があります。

影響を受けるデータ型

最近の変更は、Kafka や Kinesis などのエンドポイントにストリーミングされる際、いくつかの数値型の表現に影響します。影響を受ける型は次のとおりです。

- 大きな整数型 (例: bigint)
- 浮動小数点型 (FLOAT, DOUBLE)
- 高精度の 10 進数型 (DECIMAL, NUMERIC)

影響を受けるシナリオ

- ストリーミングターゲットへの全ロード移行
- 変更データキャプチャ (CDC) からストリーミングターゲット

この変更は、Kafka や Kinesis などのストリーミングエンドポイントに特に影響しますが、非ストリーミングターゲットは影響を受けません。

この変更を軽減するために、大きな数値を整数として表す以前の形式に戻すデータ型変換を実装できます。ただし、制限や互換性の問題が発生する可能性があるため、この回避策はすべてのシナリオに適しているとは限らないことにご注意ください。

推奨事項:

- AWS DMS バージョン 3.5.1 以降をデプロイする前に、本番環境以外の環境で特定のユースケースをテストして、この変更の影響を特定して対処します。
- 影響を受けるお客様は、該当する場合に、change-data-type 変換の回避策を実装して、大きな数値を整数とする以前の形式に戻すことができます。ただし、このアプローチはすべてのシナリオに適しているわけではありません。

エンドポイント間で一貫したデータ型処理が行われるように、今後のリリースでもこの動作の見直しが行われる予定です。

AWS Database Migration Service (AWS DMS) バージョン 3.5.1 で導入された新機能と拡張機能は、次の表のとおりです。

新機能または拡張機能	説明
PostgreSQL 15.x のサポート	AWS DMS バージョン 3.5.1 は PostgreSQL バージョン 15.x をサポートしています。詳細については、「 PostgreSQL のソースとしての使用 」および「 ターゲットとしての PostgreSQL の使用 」を参照してください。
Amazon DocumentDB Elastic Clusters のシャードコレクションのサポート	AWS DMS バージョン 3.5.1 では、シャードコレクションを持つ Amazon DocumentDB Elastic Clusters がサポートされています。詳細については、「 AWS Database Migration Service のターゲットとしての Amazon DocumentDB の使用 」を参照してください。
ターゲットとしての Amazon Redshift Serverless	ターゲットエンドポイントとしての Amazon Redshift Serverless のサポートを追加しました。詳細については、「 のターゲットとしての Amazon Redshift データベースの使用 AWS Database Migration Service 」を参照してください。
Babelfish のエンドポイント設定	Babelfish のサポートを提供するための PostgreSQL ターゲットエンドポイント設定が強化されました。詳細については、「 のターゲットとしての PostgreSQL データベースの使用 AWS Database Migration Service 」を参照してください。
Oracle ソースのオープントランザクション	AWS DMS 3.5.1 は、Oracle ソースの開始位置から CDC 専用タスクを開始するときに、オープントランザクションを処理する方法を改善します。詳細については、OpenTransactionWindow セクションの のソースとして Oracle を使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS を参照してください。
ターゲットとしての Amazon Timestream	ターゲットエンドポイントとしての Amazon Timestream の使用のサポート。詳細については、「 のターゲットとしての Amazon Timestream の使用 AWS Database Migration Service 」を参照してください。

AWS DMS バージョン 3.5.1 には、次の解決済みの問題が含まれています。

解決済みの問題	説明
大きな数値処理の変更	ストリーミングターゲットの大きな数値の表現が更新されました。起こりうる影響の詳細については、「 Handling of Large Numeric Values in Streaming Targets 」ドキュメントを参照してください。
ソースとしての Oracle で非アクティブなセッションが増加する	CDC のみのタスクで非アクティブなセッションが継続的に増加し、ORA-00020: maximum number of processes exceeded on the source database の例外が発生する、ソースとしての Oracle の問題を修正しました。
DocumentDB への UPDATE 変更のレプリケート	UPDATE ステートメントが適切にレプリケートされない場合がある、ターゲットとしての DocumentDB の問題を修正しました。
検証のみのタスク	検証のみのタスクでデータ検証が無効になっている場合に、データ検証機能でタスクが正しく失敗するエラー処理を改善しました。
接続終了後の Amazon Redshift レプリケーション	Amazon Redshift ターゲットにおいて、ターゲットの ParallelApplyThreads が 0 より大きい値に設定されていると、接続終了後に DMS タスクが変更の適用を再試行せず、結果的にデータ損失が発生する問題を修正しました。
MySQL のテキストから中テキストへのレプリケーション	完全 LOB モードを使用した中テキストデータ型の、MySQL から MySQL へのレプリケーションの問題を修正しました。
CDC タスクがローテーションされたシークレットでレプリケートしない	Secrets Manager がパスワードをローテーションした後、DMS がデータのレプリケートを停止するという、BatchApplyEnabled が true に設定された DMS タスクの問題を修正しました。
MongoDB / DocumentDB のセグメンテーションの問題	プライマリキー列に大きな値が含まれている場合、範囲セグメンテーションが正しく機能しない、MongoDB / DocDB ソースの問題を修正しました。
バインドされていない数値の Oracle データ検証	データ検証中に、DMS がバインドされていないデータ型 NUMERIC の値を STRING として認識する、Oracle ターゲットの問題を修正しました。

解決済みの問題	説明
SQL Server のデータ検証	DMS データ検証で無効な SQL ステートメントが作成される、SQL Server エンドポイントの問題を修正しました。
MongoDB 自動セグメンテーション	ソースとして MongoDB を使用する場合のドキュメントを並列移行する際のデータの自動パーティション分割機能を改善しました。
Amazon S3 Apache Parquet の形式	S3 にターゲットとして書き込まれた Apache Parquet ファイルを Apache Arrow C++ を使用した Python で表示できるように問題を修正しました。
PostgreSQL をソースとする場合の DDL の処理	サポートされていない DDL オペレーションが適切に無視されないという PostgreSQL をソースとする場合の問題を修正しました。
PostgreSQL の timestampz データエラー	PostgreSQL 間移行で、CDC 中にバッチ適用が有効になっていると、タイムゾーンのデータなどのタイムスタンプが適切に移行されない問題を修正しました。
Oracle から PostgreSQL の検証障害	Oracle から PostgreSQL への移行で、NUMERIC (38,30) データ型のデータ検証が失敗する問題を修正しました。
Oracle 拡張データ型エラー	Oracle ソースで、拡張 varchar データ型が切り捨てられていた問題を修正しました。
フィルター演算子の組み合わせ	NULL 列演算子をその他のタイプの演算子と組み合わせることができないという列フィルタリング機能の問題を修正しました。
過剰なロギングを原因とする CDC レイテンシー	PostgreSQL をソースとする場合に pglogical プラグイン警告の過剰なロギングがソース CDC レイテンシーを引き起こしていた問題を修正しました。
Create Table DDL の双方向レプリケーション処理	PostgreSQL 間の双方向レプリケーションで、Create Table DDL の変更が適切にレプリケートされなかった問題を修正しました。
フィルターの使用時の CDC 障害	CDC レプリケーションが失敗するフィルタリング機能の問題を修正しました。

解決済みの問題	説明
Kafka エンドポイントの認証機関ホスト名検証	認証機関のホスト名検証を無効にするオプション (SslEndpointIdentificationAlgorithm) を追加して Kafka エンドポイントの機能を強化しました。
IBM Db2 LUW 検証	Db2 LUW ソースの date、timestamp、time のデータ型がデータ検証中に適切に処理されない問題を修正しました。
S3 の検証	Db2 LUW から S3 への移行で、検証機能が timestamp(0) データ型の処理が適切でなかった問題を修正しました。
DMS タスク再起動の障害	AWS DMS タスクの再起動に失敗し、pglogical プラグインの使用時にリレーショナルイベントを消費できなかった PostgreSQL ソースの問題を修正しました。
SQL Server の HIERARCHY データ型の検証	SQL Server ソースで HIERARCHY データ型の検証が失敗する問題を修正しました。
制御文字がある SQL Server の文字列	SQL Server ソースで、制御文字がある文字列が適切にレプリケートされない問題を修正しました。
Amazon Redshift での Secrets Manager の使用	Amazon Redshift をターゲットとする場合に、Secrets Manager を使用するとエンドポイントのテストが失敗する問題を修正しました。
MySQL ParallelLoadThreads 設定の不整合	MySQL をターゲットとする場合に、タスク設定を変更すると ParallelLoadThreads 設定が適切に保持されない問題を修正しました。
PostgreSQL から Oracle へのデータ型マッピングエラー	PostgreSQL から Oracle への移行で、TEXT データ型から VARCHAR2(2000) データ型にレプリケートするとタスクが失敗する問題を修正しました。
Oracle から PostgreSQL へのデータ検証	Oracle から PostgreSQL への移行で、NULL 文字が SPACE 文字としてレプリケートされた場合にデータ検証で誤検出が報告される問題を修正しました。

解決済みの問題	説明
AlwaysOn 設定の SQL Server ソース	AlwaysOn 構文の SQL Server ソースで、レプリカ名が実際のサーバー名と正確に一致しないと AWS DMS タスクが失敗する問題を修正しました。
Oracle ソースエンドポイントのテスト障害	Oracle セッション ID (SID) の取得中に権限が不十分なために AWS DMS エンドポイント接続テストが失敗する Oracle ソースの問題を修正しました。
CDC が新しいテーブルを取得しない	CDC のみのタスクで、タスクの開始後にソースで作成されたテーブルがレプリケートされない場合がある問題を修正しました。
ソースとしての Oracle でのオープントランザクション	Oracle ソースの開始位置から CDC のみのタスクを開始する際のオープントランザクションの処理方法が改善されています。
データ欠落の問題	(StopTaskCachedChangesApplied オプションが true の場合) キャッシュした変更が適用された後にタスクが停止されてタスクを再開すると、データが欠落する問題を修正しました。この問題は、 がレ AWS DMS プリケーションインスタンスディスクへのキャッシュされた変更をソースの大量の変更のために保持する場合 AWS DMS にまれに発生する可能性があります。
拡張データ型のデータ検証に関する問題	PostgreSQL から Oracle へのデータ検証で、拡張データ型の検証が失敗する問題を修正しました。
一貫性のない文字エンコーディングのデータ検証に関する問題	SQL Server から PostgreSQL への移行で、文字エンコーディングがソースとターゲットの間で一貫していない場合に検証が失敗するというデータ検証の問題を修正しました。
データ検証に関する問題 ORA-01455	PostgreSQL の integer を Oracle にマップしている場合の検証中に Oracle の number(10) エラーが発生する問題を修正しました。
SQL Server の IDENTITY のサポート	SQL Server 間のデータレプリケーションで、ターゲット列に IDENTITY プロパティがあると identity 列の移行が失敗する問題を修正しました。

解決済みの問題	説明
ALTER ステートメントの文字セットの問題	MySQL から MySQL へのレプリケーションで、CDC 中に ALTER ステートメントを移行するときに文字セットが UTF16 AWS DMS に変更される問題を修正しました。
PostgreSQL から Amazon Redshift への空間データ型のサポート	PostgreSQL から Amazon Redshift に移行する場合の spatial データ型のサポートが追加されました。
.parquet ファイルの GZIP 圧縮	が S3 をターゲットとする GZIP 圧縮で .parquet ファイルを生成 AWS DMS できない問題を修正しました。
MongoDB と DocDB のソースの移行	AWS DMS が MongoDB ソースから一部のパーティションを移行しない問題を修正しました。
テーブル統計の問題	レプリケーションインスタンスの少なくとも 1 つのタスクに 1,001 を超えるテーブルが含まれている場合にテーブル統計が表示されない問題を修正しました。
IBM Db2 LUW バージョン 10.1.0 以前でのテーブル停止	Db2 LUW ソースでソースデータベースのバージョンが 10.1.0 以下の場合に、テーブルの移行が TYPESTRINGUNITS is not valid エラーで停止する問題を修正しました。
MongoDB のパーティション分割の問題	ソースのパーティションが単一または複数のセグメントで欠落する MongoDB/DocDB の問題を修正しました。
MongoDB のパーティション分割の問題	型変換のバグが原因で NumberLong() 型の列に基づくセグメント化が、失敗する問題を修正しました。
MongoDB のパーティション分割の問題	MongoDB をソースとする大規模なデータセットの自動セグメント化のパフォーマンスが向上しました。
MongoDB ドライババージョン	MongoDB バージョン 3.6 以前を引き続きサポートするため、MongoDB ドライバを 1.20.0 にダウングレードしました。
Amazon S3 Apache Parquet の timestamp データ型	Amazon S3 parquet target. AWS DMS now は、以前のバージョンの の動作と一致する isAdjustedToUTC true ように 形式パラメータを に設定しました AWS DMS。

解決済みの問題	説明
Amazon Redshift ターゲットの copy コマンド	ターゲットとして Amazon Redshift を使用する場合、Amazon S3 から Amazon Redshift にデータをコピーする際、サイズが大きいテーブルに対して copy コマンドが失敗するという問題を修正しました。
PostgreSQL の geometry データ型	PostgreSQL 間の移行で、サイズが大きい geometry データ型で移行が失敗する問題を修正しました。
Oracle から PostgreSQL	Oracle から PostgreSQL へのレプリケーション時に移行により XML に余分なスペースが追加される問題を修正しました。
サポートされているエンジンでのターゲットチェックポイントの更新	AWS DMS は、ターゲットデータベースの awsdms_txn_state テーブル内のターゲットチェックポイントを更新するようになりました。
MongoDB と DocDB のレコードの誤ったコレクションへの送信	MongoDB と DocDB でデータが誤ったターゲットコレクションに送信される問題を修正しました。
EscapeCharacter エンドポイント設定を使用した Oracle ソースの新しいテーブルの選択	Oracle ソースで、EscapeCharacter エンドポイント設定の設定中にタスクが停止および再開されたときに、AWS DMS がレプリケーション用の新しいテーブルのみをピックアップする問題を修正しました。
CDC 復旧チェックポイント	ターゲットデータストアと AWS DMS コンソールの間で確認された CDC 復旧チェックポイントの不整合を修正しました。
CDC 検証のみのタスク	CDC 検証のみのタスクにおいて、タスク内のすべてのテーブルに障害が発生してもタスクが失敗しない問題を修正しました。
ソースまたはターゲットでの接続の問題についての検証動作	接続が切断されたときに AWS DMS がソースまたはターゲットのテーブルを停止するデータ検証の問題を修正しました。

解決済みの問題	説明
Oracle から PostgreSQL へのデータ検証の誤検出	Oracle から PostgreSQL へのデータ検証で誤検出が AWS DMS 報告された問題を修正しました。これは、ターゲットでのソース NULL 文字の表現の違いが、VARCHAR 以外のテキストベースのデータ型では考慮されなかったことが原因です。
Oracle から PostgreSQL へのデータの切り捨て	ソースとしての Oracle とターゲットとしての PostgreSQL において、Oracle の NLS_NCHAR_CHARACTERSET 設定を AL16UTF16 に設定した場合、NVARCHAR 列のデータが AWS DMS で切り捨てられていた問題を修正しました。
データ検証エラー	ソースフィルターと列追加変換ルールの両方が使用されている場合に unable to create where filter clause エラーが発生するデータ検証の問題を修正しました。
Amazon Redshift ターゲットのエラー処理	Amazon Redshift をターゲットとする場合、CDC タスクの ParallelApplyThreads タスク設定が 0 より大きい値に設定されていると、エラー処理が設定どおりに機能しない問題を修正しました。
ソースとしての Oracle の通信障害	ソースとして Oracle を使用する際に、タスクが RUNNING の状態のままであるのに、通信障害後にデータを移行できなくなる問題を修正しました。
列フィルターによる CDC テーブルの一時停止	フルロード + CDC タスクで、列フィルターが適用されている場合、CDC フェーズ中にテーブルが停止する問題を修正しました。
ターゲットデータとしての S3 での特殊文字の検証の失敗	テーブル名にアンダースコア以外の特殊文字が含まれているとタスクが失敗する S3 ターゲットデータ検証の問題を修正しました。
MongoDB ソースのフルロードと CDC の失敗	ソースとして MongoDB を使用する場合、大規模なコレクション移行時のキャッシュイベントの処理中に フルロード + CDC タスクが失敗する問題を修正しました。

解決済みの問題	説明
BatchApplyEnabled が true に設定された場合のアップグレードに関する問題	タスク設定が true に設定されているBatchApplyEnabled タスクが、AWS DMS バージョン 3.4.6 から 3.5.1 に移行した後に失敗する問題を修正しました。
大文字と小文字を区別する照合順序を使用する SQL Server AlwaysOn のソース	SQL Server AlwaysOn をソースとして使用すると、大文字と小文字を区別する照合でタスクが失敗する問題を修正しました。
MySQL ソースのタスクのハング	ソースとして MySQL を使用する際、ソースが適切に設定されていない場合にタスクが失敗せずにハングする問題を修正しました。
S3 ソースのフルロードタスクの失敗	バージョン 3.4.6 または 3.4.7 からバージョン 3.5.1 にアップグレードした後、タスクが再開に失敗するソースとしての S3 の問題を修正しました。AWS DMS
CaptureDDLs が false に設定されている PostgreSQL ソース	ソースとして PostgreSQL を使用する場合に、CaptureDDLs エンドポイント設定が false に設定されていると DDL が適切に処理されない問題を修正しました。
再開時の Oracle ソースのタスクのクラッシュ	Oracle をソースとして使用している場合の、列名のデータが正しくないために再開時にタスクがクラッシュする問題を修正しました。
MySQL ソース LOB ルックアップの失敗	ソースとして MySQL を使用する場合、ParallelApplyThreads タスク設定がゼロより大きい値に設定されていると LOB ルックアップが失敗する問題を修正しました。
SQL Server ソースの LSN 論理エラー	バージョン 3.4.7 から AWS DMS バージョン 3.5.1 にアップグレードした後、タスクが illogical LSN sequencing state error エラーで失敗するソースとしての SQL Server の問題を修正しました。

解決済みの問題	説明
pglogical を使用する PostgreSQL ソース	PostgreSQL ソースで pglogic プラグインを使用するタスクが、タスクが停止し、選択ルールからテーブルが削除された後、タスクが再開されて、削除されたテーブルに変更が加えられた場合に失敗する問題を修正しました。
Aurora MySQL の誤ったリカバリチェックポイント	ソースとしての Aurora MySQL において、Aurora フェイルオーバーまたは Aurora ソースの停止と起動の結果として誤ったリカバリチェックポイントが保存される問題を修正しました。
ソースとしての SQL Server におけるタスクのクラッシュ	ソースとしての SQL Server において、SafeguardPolicy を RELY_ON_SQL_SERVER_REPLICATION_AGENT に設定した場合、タスクがクラッシュする問題を修正しました。
ターゲットとしての MySQL における誤ったデータ型のキャスト	ターゲットとしての MySQL において、バッチ適用フェーズで誤ったデータ型をキャストした結果として、CDC レプリケーションが失敗する問題を修正しました。
ソースとしての PostgreSQL で CaptureDDLs を false に設定した場合のタスクの失敗	ソースとしての PostgreSQL において、CaptureDDLs エンドポイント設定を false に設定した場合、DDL が DML として処理されるためにタスクが失敗する問題を修正しました。
MongoDB の空のコレクションによるクラッシュ	MongoDB をソースとして使用する場合、空のコレクションが原因でタスクがクラッシュする問題を修正しました。
ターゲットとしての Amazon Redshift におけるフルロード時のタスククラッシュ	Amazon Redshift をターゲットとする場合、リカバリチェックポイント制御テーブルが有効になっていると、フルロードフェーズ中にタスクがクラッシュする問題を修正しました。
S3 から S3 へのデータ移動なし	が指定されていない場合、AWS DMS がデータをレプリケートしない S3 から S3 へのレプリケーションの問題を修正bucketFolder しました。

解決済みの問題	説明
GlueCatalogGeneration を true に設定した場合の CDC レイテンシー	ターゲットとしての S3 において、GlueCatalogGeneration を true に設定すると、過剰なレイテンシーが発生する問題を修正しました。
ターゲットとしての Oracle におけるデータの切り捨て	が VARCHAR2 AWS DMS 列のデータを切り捨てるターゲットとしての Oracle の問題を修正しました。
PostgreSQL のアンダースコアワイルドカードの動作	ソースとしての PostgreSQL において、選択ルール内のアンダースコア (_) ワイルドカードがドキュメントの説明どおりに動作しないという問題を修正しました。
ソースとしての PostgreSQL における空の WAL ヘッダーの問題	ソースとしての PostgreSQL において、レプリケーションスロットから受信した空の WAL ヘッダーが原因でタスクが失敗する問題を修正しました。
ソースとしての MySQL または MariaDB における圧縮されたバイナリログ	が BINLOG 圧縮 AWS DMS を検出したときに適切なエラーメッセージが出力されないソースとしての MySQL と MariaDB の問題を修正しました。
S3 データ検証での特殊文字	S3 データ検証が改善され、プライマリキー列と非プライマリキー列の特殊文字を処理できるようになりました。
Amazon Redshift をターゲットとする場合に誤解を招くタスクログエントリ。	Amazon Redshift をターゲットとする場合、タスクログ内の誤解を招くエントリにより、UPDATES と DELETE でのバッチ適用ステートメントの失敗が報告される問題を修正しました。
SQL Server から S3 への移行タスクのクラッシュ	SQL Server から S3 への移行で、キャッシュされた変更を適用するとタスクがクラッシュする問題を修正しました。
バッチ適用エラーに伴うデータの喪失	バッチ適用時にエラーが発生するとデータが失われるというバッチ適用機能の問題を修正しました。
SQL Server ソースのログ機能の強化	SQL Server ソースのログ機能を改善し、ストレージユニット値が含まれるようにしました。AlwaysOn 設定で SQL Server ソースのログ機能を強化し、アクセス権限がないことが適切に表示されるようにしました。

解決済みの問題	説明
Kafka ターゲットのログ機能の強化	Kafka ターゲットの可視性とトラブルシューティング機能を向上させるために、いくつかのログイン機能強化を導入しました。
Oracle ソースのログ機能の強化。	Oracle ソースのバイナリリーダーによるログ機能を強化し、プライマリキーの欠落のためにテーブルがスキップされていることが適切に表示されるようにしました。
DDL が無効になっている移行のログ機能の強化	DDL レプリケーションが無効になっている移行のログ記録を強化し、外部で変更された後の予期しないターゲットテーブル構造を示します AWS DMS。
一時停止したソースキャプチャのログ機能の強化。	ログ機能を強化して、一時停止したソースキャプチャの状況をよりわかりやすくしました。
AWS DMS スワップのログ記録の強化	AWS DMS が内部スワップファイルからいつ読み取るかを示すログ記録を強化しました。
Amazon Redshift ターゲットのログ機能の強化	Amazon Redshift ターゲットのログ機能を強化し、デフォルトのログレベルに詳細情報が含まれるようにしました。
メタデータマネージャーのログ機能の改善	ログ機能を強化し、テーブルメタデータの問題を情報ログレベルで報告することで、トラブルシューティングを簡素化しました。
Amazon Redshift ターゲットのデータ検証の強化	Amazon Redshift ターゲットのデータ検証機能を強化し、HandleCollationDiff 設定がサポートされるようにしました。
データ検証の再検証オプションが使用不可能	特定の状況下で再検証オプションが使用できないデータ検証機能の問題を修正しました。
テーブルの再ロードの問題	テーブルの少なくとも 1 つが無効だった場合に、複数のテーブルの再ロードがキャンセルされる問題を修正しました。
MySQL から Amazon Redshift JSON への移行の問題。	MySQL ソースでバッチ適用が有効になっていると、JSON データ型が適切に処理されない問題を修正しました。

解決済みの問題	説明
列フィルタリングの問題	FL 中に新しく追加された列にフィルターが正しく適用されない列フィルタリング機能の問題を修正しました。
選択ルールに関する Db2 LUC ソースの問題。	Db2 LUW ソースで選択ルールの「table-type」オプションが無視される問題を修正しました。
フィルタリングされたタスクのデータ検証の問題。	データの検証中にフィルターが尊重されないデータ検証機能の問題を修正しました。
LOB 移行の問題	特定のイベントタイプの処理中に AWS DMS タスクがクラッシュする LOB 移行の問題を修正しました。
データ検証に関する問題	検証のみのタスクが特定の DDL イベントでハングするデータ検証機能の問題を修正しました。
データ検証とフィルターの問題	フィルターが存在するときに HandleCollationDiff 設定が適用されないデータ検証機能の問題を修正しました。
MySQL SourceEnum エンコードの問題。	MySQL ソースの UTF-16 でエンコードされた列挙値が正しく移行されない問題を修正しました。
SQL Server から APG への移行に関するデータ検証の問題。	SQL Server から PostgreSQL への移行において、特定の状況下でデータ検証機能が誤検出を報告する問題を修正しました。
Amazon Redshift ターゲット CDC の EmptyAsNull ECA の問題	Amazon Redshift ターゲットで EmptyAsNull ECA が正しく動作しない問題を修正しました。
メモリリークの問題	ターゲットが CSV ファイルを使用してデータをロードする DMS タスクでメモリリークが発生していた問題を修正しました。
データ検証を使用した変換ルール	オーバーライドルールが存在するときに変換ルールが無視されるデータ検証機能の問題を修正しました。

解決済みの問題	説明
S3 ターゲットの問題	Amazon S3 ターゲットで <code>cdcInsertAndUpdateOnly</code> 設定が有効になっていると、 <code>CdcMaxBatchInterval</code> と <code>CdcMinFileSize</code> が考慮されない問題を修正しました。
MySQL ターゲットの問題	破損した列メタデータが AWS DMS タスクのクラッシュやデータ損失を引き起こす可能性がある MySQL ターゲットの問題を修正しました。
データ検証に関する問題	テーブルの停止時に、検証プロセスが早期に終了するデータ検証機能の問題を修正しました。
Oracle ターゲットバッチ適用の問題	バッチ適用を有効にして AWS DMS タスクがクラッシュする Oracle ターゲットの問題を修正しました。
Amazon S3 ターゲットのデータ検証の問題。	Amazon S3 ターゲットのデータ検証において、Athena がテーブル名が正しく保存されていないことが原因でタスクが失敗する問題を修正しました。
MongoDB と Amazon DocumentDB シークレットマネージャーの問題。	MongoDB エンドポイントと Amazon DocumentDB エンドポイントで、Secret Manager から認証情報を取得できずエラーが発生する問題を修正しました。
Oracle データ検証が完了しない問題。	Oracle データ検証において、特定のテーブルの検証が完了しない問題を修正しました。
データ検証のハングの問題	メモリ割り当てが不十分なために特定のテーブルの検証がハングするデータ検証機能の問題を修正しました。
Amazon S3 ターゲットタスクのクラッシュの問題	が有効になっている場合、変更テーブル DDL を受信した後に AWS DMS タスクがクラッシュする Amazon S3 ターゲットの問題 <code>GlueCatalogGeneration</code> を修正しました。
データ検証に関する問題	NUL (0x00) 文字の検証が失敗するデータ検証機能の問題を修正しました。
Babelsift エンドポイントの問題	babelfish エンドポイントで大文字と小文字が混在するテーブル名が停止される問題を修正しました。

解決済みの問題	説明
Amazon Redshift ターゲットの欠落データの問題	Amazon Redshift ターゲットにおいて、特定の条件下で <code>ParallelLoadThreads</code> が 0 より大きい値に設定されていると、データ損失が発生する問題を修正しました。
Amazon S3 ターゲットのデータ検証の問題	Amazon S3 ターゲットのデータ検証において、テーブルに PK 以外の列がない場合に検証が失敗する問題を修正しました。
データ検証 CloudWatch メトリクス	完了までにかかる時間が短い検証の場合、CloudWatch メトリクスが欠落するデータ検証機能の問題を修正しました。
バッチ適用におけるメモリリークの問題	特定の条件下で発生するバッチ適用機能のメモリリークの問題を修正しました。
AWS DMS タスク開始の問題	AWS DMS タスクの開始に非常に時間がかかり、完了しない問題を修正しました。
PostgreSQL ソースの欠落データの問題	PostgreSQL ソースのレプリケーションスロットの不明なイベントが原因で、データ損失が発生する問題を修正しました。
Amazon S3 ターゲットデータ損失の問題	Amazon S3 ターゲットで LOB ルックアップが失敗するとデータが失われる問題を修正しました。

AWS Database Migration Service 3.5.0 ベータリリースノート

Important

AWS DMS 3.5.0 はレプリケーションインスタンスエンジンのベータバージョンです。は、以前のすべてのリリースと同じバージョン AWS DMS をサポートしています。ただし、本番環境で使用する前に、AWS DMS 3.5.0 ベータをテストすることをお勧めします。

次の表は、AWS Database Migration Service (AWS DMS) バージョン 3.5.0 ベータで導入された新機能と機能強化を示しています。

新機能または拡張機能	説明
Oracle と Microsoft SQL Server 向けの Time Travel	DMS がサポートする Oracle、Microsoft SQL Server、PostgreSQL ソースエンドポイント、および DMS がサポートする PostgreSQL と MySQL ターゲットエンドポイントを持つすべての AWS リージョンで Time Travel を使用できるようになりました。
S3 の検証	AWS DMS は、Amazon S3 ターゲットエンドポイントでのレプリケートされたデータの検証をサポートするようになりました。Amazon S3 ターゲットデータの検証については、「 Amazon S3 ターゲットのデータ検証 」を参照してください。
Glue Catalog の統合	AWS Glue は、データを分類する簡単な方法を提供するサービスであり、と呼ばれるメタデータリポジトリで構成されます AWS Glue Data Catalog。を Amazon S3 ターゲットエンドポイント AWS Glue Data Catalog と統合し、Amazon Athena などの他のサービスを通じて Amazon S3 データをクエリできるようになりました。AWS Amazon Athena 詳細については、「 の Amazon S3 ターゲット AWS Glue Data Catalog での の使用 AWS DMS 」を参照してください。
ターゲットとしての DocumentDB の並列適用	DocumentDB を新しいParallelApply* タスク設定でターゲットとして使用すると、は CDC レプリケーション中に 1 秒あたり最大 5000 レコードをサポートする AWS DMS ようになりました。詳細については、「 AWS Database Migration Service のターゲットとしての Amazon DocumentDB の使用 」を参照してください。
お客様中心のログ記録	AWS DMS バージョン 3.5.0 でタスクログをより効果的に調査および管理できるようになりました。DMS タスクログの表示と管理の詳細については、AWS 「」を参照してください DMS AWS タスクログの表示と管理 。
Kafka ターゲットエンドポイントの SASL_PLAIN メカニズム	SASL_PLAIN 認証を使用して Kafka MSK ターゲットエンドポイントをサポートできるようになりました。
MySQL の XA トランザクションのレプリケーション	MySQL DMS ソースで XA トランザクションを使用できるようになりました。DMS 3.5.0 以前のバージョンでは、XA トランザクショ

新機能または拡張機能	説明
	ンの一環として適用された DML の変更は適切にレプリケートされていませんでした。
Oracle 拡張データ型	AWS DMS は、Oracle バージョン 12.2 以降の拡張データ型のレプリケーションをサポートするようになりました。
Db2 LUW PureScale 環境	AWS DMS は、Db2 LUW PureScale 環境からのレプリケーションをサポートするようになりました。この機能は、[Start processing changes from source change position] オプションを使用する場合にのみサポートされます。
READ_COMMITTED_SNAPSHOT を使用する SQL Server ソース	READ_COMMITTED_SNAPSHOT オプションが TRUE に設定された Microsoft SQL Server ソースデータベースを使用する場合、[forceDataRowLookup] 接続属性を設定すると DML の変更を適切にレプリケートできます。

AWS DMS 3.5.0 には、次の解決済みの問題が含まれています。

202 AWS DMS 3 年 3 17-March-2023 で解決された問題

Topic	解決策	
Oracle—数値から変換された文字列の特殊なケースの比較	Oracle をソースとする場合に、同じ列に文字列へのデータ型変換があると、数値列に対してフィルタールールが期待どおりに機能しない問題を修正しました。	
オンプレミスの SQL Server AG の機能強化	DMS が使用していないレプリカへの不要な接続を排除することで、AlwaysOn 設定の SQL Server ソースとの接続処理の効率が向上しました。	
SQL Server の HIERARCHYID の内部変換	SQL Server ソースで HIERARCHYID データ型が HIERARCHYID ではなく VARCHAR(250) として SQL Server ターゲットにレプリケートされていた問題を修正しました。	

Topic	解決策	
S3 ターゲットの移動 タスクの修正	S3 ターゲットを使用したタスクの移動に非常に長い時間がかかったり、フリーズしているように見えたり、完了しなかったりする問題を修正しました。	
Kafka の SASL Plain メカニズム	Kafka MSK ターゲットエンドポイントの SASL Plain 認証方法のサポートを導入しました。	
Opensearch 2.x での _type パラメータを原因とする並列ロード または適用の障害	Opensearch 2.x ターゲットで _type パラメータがサポートされていないために並列ロードまたは並列適用が失敗する問題を修正しました。	
混合演算子を使用したテーブルマッピング フィルターのサポート	単一の列に単一のフィルターしか適用できないという制限がなくなりました。	
S3、Kinesis、Kafka エンドポイント — CDC フェーズでの alter ベースの LOB 列 の移行	Kinesis、Kafka、S3 をターゲットとする場合に、CDC 中に追加された LOB 列のデータがレプリケートされないという問題を修正しました。	
MongoDB ドライバー のアップグレード	MongoDB ドライバーを v1.23.2 にアップグレードしました。	
Kafka ドライバーの更新	Kafka ドライバーを 1.5.3 から 1.9.2 にアップグレードしました。	
S3 エンドポイント設定 の不適切な動作	S3 ターゲットで、S3 ターゲットの区切り記号として指定された文字がデータに含まれている場合に AddTrailingPaddingCharacter エンドポイント設定が機能しなかった問題を修正しました。	
Kinesis ターゲットタ スクのクラッシュ	Kinesis をターゲットとする場合に、PK 値が空で詳細なデバッグが有効になっているとタスクがクラッシュする問題を修正しました。	

Topic	解決策	
S3 ターゲットの列名が 1 つずれるケース	S3 をターゲットとする場合に、AddColumnName を true、TimestampColumnName を "" に設定すると、列名が 1 つ位置ずれする問題を修正しました。	
LOB 切り捨て警告のログ記録の改善	SQL Server をソースとする場合の LOB 切り捨てに関する警告ログが改善され、LOB の取得に使用できる SELECT ステートメントが追加されました。	
TDE パスワードが間違っている場合に DMS タスクがクラッシュするのを避けるため、致命的なエラーが追加されました。	Oracle をソースとする場合に、TDE パスワードが間違っているために DMS タスクが失敗し、エラーメッセージが表示されない状況で、意味のあるエラーメッセージが導入され、タスクがクラッシュする問題が解消されました。	
CDC 中の PostgreSQL CTAS (CREATE TABLE AS SELECT) DDL の移行の許可	CDC 中に DMS が PostgreSQL CTAS (CREATE TABLE AS SELECT) DDL をレプリケートできないという制限がなくなりました。	
CDC でのテーブルの列削除時に pg_logical タスクがクラッシュする問題を修正しました。	S3 をターゲットとするソースの PostgreSQL で、LOB のサポートが無効で LOB が存在する場合にターゲットで列の位置がずれる問題を修正しました。	
MySQL 接続処理でのメモリリークの修正	MySQL をソースとする場合に、タスクメモリ消費量が継続的に増加していた問題を修正しました。	
Oracle のソースエンドポイント設定 – ConvertTimestampWithZoneToUTC	TIMESTAMP WITH TIME ZONE 列と TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE 列のタイムスタンプ値を UTC に変換するには、この属性を true に設定します。デフォルトでは、この属性の値は「false」で、データはソースデータベースのタイムゾーンを使用してレプリケートされます。	

Topic	解決策	
Oracle ソース - SUSPEND_TABLE の DataTruncationErrorPolicy が機能しない	S3 ターゲットの Oracle ソースで、DataTruncationErrorPolicy タスク設定が SUSPEND_TABLE に設定されているとテーブルが停止されなかった問題を修正しました。	
クエリ句の作成中の SQL Server の長いスキーマまたはテーブルの障害	SQL Server ソースで選択ルールにカンマ区切りのテーブルのリストが含まれている場合、タスクが失敗するか応答しなくなる問題を修正しました。	
MongoDB エンドポイントでの Secret Manager 認証	MongoDB と DocumentDB エンドポイントの場合に Secret Manager ベースの認証が機能していない問題を修正しました。	
NLS_NCHAR_CHARACTERSET が UTF8 に設定されている場合、DMS の CDC 中にマルチバイトの VARCHAR 列のデータを切り捨ててしまう	Oracle ターゲットを使用する Oracle ソースで NLS_NCHAR_CHARACTERSET が UTF8 に設定されているマルチバイト VARCHAR 列のデータが切り捨てられていた問題を修正しました。	
Oracle LogMiner 向け filterTransactionsOfUser ECA	LogMiner を使用して Oracle からレプリケートする場合に、DMS が指定されたユーザーからのトランザクションを無視できるようにする追加接続属性 (ECA) filterTransactionsOfUser を追加しました。	
バックアップで LSN が欠落している場合の SQL Server 設定の回復可能なエラー	SQL Server で LSN がない場合でもタスクが失敗しない問題を修正しました。	

AWS Database Migration Service 3.4.7 リリースノート

次の表は、AWS Database Migration Service (AWS DMS) バージョン 3.4.7 で導入された新機能と機能強化を示しています。

新機能または拡張機能	説明
ターゲットとしての Babelfish のサポート	AWS DMS がターゲットとして Babelfish をサポートするようになりました。を使用すると AWS DMS、AWS DMS サポートされているソースから Babelfish にライブデータを最小限のダウンタイムで移行できるようになりました。 詳細については、「のターゲットとしての Babelfish の使用 AWS Database Migration Service」を参照してください。
IBM Db2 z/OS データベースをフルロードのみソースとしてサポート	AWS DMS は、IBM Db2 z/OS データベースをソースとしてサポートするようになりました。を使用して AWS DMS、Db2 メインフレームから AWS DMS サポートされている任意のターゲットへのライブ移行を実行できるようになりました。 詳細については、「IBM Db2 for z/OS データベースをのソースとして使用する AWS DMS」を参照してください。
ソースとしての SQL Server リードレプリカのサポート	AWS DMS は、ソースとして SQL Server リードレプリカをサポートするようになりました。を使用して AWS DMS、SQL Server リードレプリカから AWS DMS サポートされている任意のターゲットへのライブ移行を実行できるようになりました。 詳細については、「のソースとしての Microsoft SQL Server データベースの使用 AWS DMS」を参照してください。
EventBridge DMS イベントのサポート	AWS DMS は、DMS イベントの EventBridge を使用したイベントサブスクリプションの管理をサポートします。 詳細については、「での Amazon EventBridge イベントと通知の使用 AWS Database Migration Service」を参照してください。

新機能または拡張機能	説明
VPC ソースエンドポイントとターゲットエンドポイントのサポート	AWS DMS は、ソースとターゲットとして Amazon Virtual Private Cloud (VPC) エンドポイントをサポートするようになりました。AWS DMS は、AWS サービスへの明示的に定義されたルートが VPC で定義されている場合に AWS DMS、VPC エンドポイントを持つ任意のサービスに接続できるようになりました。  Note AWS DMS バージョン 3.4.7 以降にアップグレードするには、まず VPC エンドポイントを使用する AWS DMS か、パブリックルートを使用するようにを設定する必要があります。この要件は、Amazon S3、Amazon Kinesis Data Streams、Amazon DynamoDB AWS Secrets Manager、Amazon Redshift、Amazon OpenSearch Service のソースエンドポイントとターゲットエンドポイントに適用されます。
新しい PostgreSQL バージョン	PostgreSQL バージョン 14.x がソースとターゲットとしてサポートされるようになりました。 ターゲットとしての Aurora Serverless v2 のサポート AWS DMS がターゲットとして Aurora Serverless v2 をサポートするようになりました。を使用して AWS DMS、Aurora Serverless v2 へのライブ移行を実行できるようになりました。 サポートされている AWS DMS ターゲットの詳細については、「」を参照してください 「データ移行のターゲット」。

新機能または拡張機能	説明
IBM Db2 for LUW の新しいバージョン	AWS DMS は、ソースとして IBM Db2 for LUW バージョン 11.5.6 および 11.5.7 をサポートするようになりました。を使用して AWS DMS、IBM DB2 for LUW の最新バージョンからライブ移行を実行できるようになりました。 AWS DMS ソースの詳細については、「」を参照してください 「データ移行のソース」。 サポートされている AWS DMS ターゲットの詳細については、「」を参照してください 「データ移行のターゲット」。

AWS DMS 3.4.7 には、以下の新規または変更された動作と解決された問題が含まれています。

- Amazon S3 をソースとして使用するとき、テーブル定義の日付形式を使用してデータ文字列を解析して日付オブジェクトに変換できるようになりました。
- 新しいテーブル統計カウンター、AppliedInserts、AppliedDdls、AppliedDeletes、AppliedUpdates. が使用できるようになりました。
- OpenSearch をターゲットとして使用する場合に、デフォルトのマッピングタイプを選択できるようになりました。
- Oracle、PostgreSQL、SQL Server のソースの新しい TrimSpaceInChar エンドポイント設定を使用すると、CHAR と NCHAR データ型のデータをトリミングするかどうかを指定できます。
- Amazon S3 の新しい ExpectedBucketOwner エンドポイント設定を使用すると、S3 をソースまたはターゲットとして使用する場合のスナイプ攻撃を防ぐことができます。
- RDS SQL Server、Azure SQL Server、セルフマネージド型 SQL Server の場合 — DMS は、PRIMARY KEY の有無を問わず、移行タスク向けに選択されたすべてのテーブルでの MS-CDC の自動セットアップを提供するようになりました。PRIMARY KEY を持つセルフマネージド型 SQL Server での MS-REPLICATION の優先順位の有効化を考慮した一意のインデックスを持つテーブルでも MS-CDC の自動セットアップが提供されます。
- Oracle 同種移行での Oracle パーティションとサブパーティション DDL オペレーションのレプリケーションがサポートされるようになりました。
- Oracle をソースとターゲットとして使用している場合に、データ検証タスクが複合プライマリキーでクラッシュする問題を修正しました。

- Amazon Redshift をターゲットとして使用する際、ターゲット列がブール型として事前作成されている間に可変文字型を適切にブール型にキャストすることで問題を修正しました。
- PostgreSQL をターゲットとして使用する場合の既知の ODBC 問題により、varchar(255) として移行された varchar データ型でのデータ切り捨ての問題を修正しました。
- Oracle をターゲットとして使用する場合、BatchApplyEnabled を true に設定し、BatchApplyPreserveTransaction を false に設定すると、DELETE オペレーションの Parallel Hint が考慮されない問題を修正しました。
- Amazon S3 の新しい AddTrailingPaddingCharacter エンドポイント設定は、S3 をターゲットとして使用するときに文字列データにパディングを追加します。
- 新しい max_statement_timeout_seconds タスク設定は、エンドポイントクエリのデフォルトタイムアウトを延長します。この設定は現時点で、MySQL エンドポイントのメタデータクエリで使用されています。
- PostgreSQL をターゲットとして使用する際、CDC タスクがエラー処理タスク設定を適切に利用していなかった問題を修正しました。
- DMS が Redis OSS Enterprise インスタンスの Redis OSS モードを適切に識別できなかった問題を修正しました。
- S3 ターゲットの Parquet 形式の追加接続属性 (ECA) includeOpForFullLoad のサポートを強化しました。
- 新しい PostgreSQL エンドポイント設定 migrateBooleanAsBoolean が導入されました。PostgreSQL から Amazon Redshift への移行でこの設定が true に設定されている場合、ブール型が varchar(1) として移行されます。false に設定すると、ブール型は varchar(15) として移行されます。これがデフォルトの動作です。
- SQL Server ソースを使用する際の datetime データ型に関する移行の問題が修正されました。この修正により、精度がミリ秒単位の場合に Null が挿入される問題が解決されます。
- PGLOGICAL を使用する PostgreSQL ソースの場合、CDC フェーズで pglogical を使用してソーステーブルからフィールドを削除すると、削除されたフィールドの後の値がターゲットテーブルに移行されないという移行の問題が修正されました。
- 双方向レプリケーションでレコードが繰り返し取得される SQL Server の Loopback 移行の問題を修正しました。
- PostgreSQL をソースとする場合の新しい ECA mapBooleanAsBoolean を追加しました。この追加の接続属性を使用すると、PostgreSQL のブール型のデフォルトデータ型マッピングを RedShift のブールデータ型に上書きできます。
- SQL Server をソースとして使用する場合に、ALTER DECIMAL と NUMERIC SCALE がターゲットにレプリケートされないという移行の問題を修正しました。

- 2022 年 10 月 17 日の時点で、DMS 3.4.7 はレプリケーションインスタンスの第 6 世代 Amazon EC2 インスタンスクラスをサポートするようになりました。
- 2022 年 11 月 25 日の時点で、DMS 3.4.7 では、DMS Schema Conversion を使用してデータベーススキーマとコードオブジェクトを変換でき切るようになりました。また、DMS Fleet Advisor を使用して、ネットワーク環境内のデータベースを移行候補として検出できるようになりました。
- 2022 年 11 月 25 日をもって、DMS Studio は廃止されました。
- 2023 年 1 月 31 日の時点で、DMS Schema Conversion はターゲットデータプロバイダーとして Aurora MySQL と Aurora PostgreSQL をサポートするようになりました。
- 2023 年 3 月 6 日の時点で、DMS Fleet Advisor を使用してソースデータベースに適切なサイズのターゲットレコメンデーションを生成できるようになりました。
- 2023 年 3 月 6 日現在、は Amazon CloudWatch へのメトリクスデータポイントの発行を許可する AWS マネージドポリシー AWS DMS をサポートしています。

2023 年 5 月 5 日の DMS 3.4.7 メンテナンスリリースで解決された問題

Topic	解決策	
PostgreSQL ソースタスクの障害	PostgreSQL をソースとする場合に、単一のイベントで許可される DDL オペレーションの最大値を超えるとタスクが失敗する問題を修正しました。	
PostgreSQL ソースのデータ検証での誤検出	Oracle をターゲットとする PostgreSQL ソースの場合に timestamp フィールドのキャストが適切でないと、データ検証で誤検出エラーが発生する問題を修正しました。	
MySQL ソースエラーの処理	MySQL をソースとする際、次の BIN ログが利用できない場合に DMS タスクが失敗しない問題を修正しました。	
MySQL ソースの ROTATE_EVENT のログ記録	ROTATE_EVENT に関連する MySQL ソースのログ記録が改善され、読み込まれる BIN ログ名が含まれるようになりました。	

Topic	解決策	
データ検証のタイムアウトの問題	データ検証に関連するクエリで <code>executeTimeout</code> エンドポイント設定が考慮されないデータ検証機能の問題を修正しました。	
PostgreSQL ターゲットの並列フルロードでの問題	PostgreSQL をターゲットとする場合に、セグメント化された (並列) フルロードが「接続ダウン」エラーにより失敗していた問題を修正しました。	
DMS タスク移動の問題	S3 をターゲットとする場合に、DMS タスクの移動オペレーションが非常に時間がかかったり、完了しなかったりする問題を修正しました。	
PostgreSQL ソースのレコード重複に関する問題	PostgreSQL をソースとする場合に、タスクを停止して再開した後に DMS タスクがターゲットの重複に関連するエラーを報告する問題を修正しました。	
Oracle ターゲットのデータ検証の誤検出	Oracle をターゲットとする場合に、timestamp フィールドのタイムゾーンが適切にレプリケートされていないためにデータ検証で誤検出エラーが報告される問題を修正しました。	

2023 年 2 月 22 日の DMS 3.4.7 メンテナンスリリースで解決された問題

Topic	解決策	
ソースとしての SQL Server AG レプリカ	リスナー TCP ポートがレプリカ TCP ポートと異なる AlwaysOn 設定で SQL Server ソースのサポートが追加されました。	
Amazon Redshift ターゲットのデータ損失	Amazon Redshift をターゲットとする場合に、まれに予期しない Amazon Redshift の再起動により、ターゲットのデータが失われる可能性がある問題を修正しました。	

Topic	解決策	
SQL Server ソースの Safeguard のサポート	SQL Server をソースとする場合に、エンドポイント設定 "SafeguardPolicy": "EXCLUSIVE_AUTOMATIC_TRUNCATION" をソースとする場合の が指定されていると、DMS タスクがトランザクションログバックアップを読み取れないことを示すエラーで失敗する可能性がある問題を修正しました。	
ソースとして Oracle を使用する場合のデータ検証タスクの障害	Oracle をソースとする場合にプライマリキー値が誤って識別されたために DMS タスクがデータ検証に失敗することがあった問題を修正しました。	
Kinesis の変換前イメージデータの問題	"EnableBeforeImage" タスク設定が文字データ型に対してのみ機能していたストリーミングターゲット (Kinesis、Kafka) の問題を修正しました。	
Time Travel のログファイル	Time Travel 機能で、ソースがアイドル状態の場合に DMS が 0 バイトの Time Travel ログファイルを作成していた問題を修正しました。	

2022 年 12 月 16 日の DMS 3.4.7 メンテナンスリリースで解決された問題

Topic	解決策	
BatchApplyEnabled	BatchApplyEnabled が True に設定されている場合に過剰なログが記録される問題を修正しました。	
MongoDB エンドポイントの新しい設定 – FullLoadNoCursorTimeout	MongoDB エンドポイント設定 FullLoadNoCursorTimeout は、フルロードカーソルの NoCursorTimeout を指定します。NoCursorTimeout は、アイドル状態の場合にサーバーがカーソルを閉じることを防ぐ MongoDB 接続設定です。	
MongoDB — 単一列セグメント化のためのフィルター関数	新しいフィルター関数により、セグメント化に単一列を使用して MongoDB データベースを移行するパフォーマンスが向上します。	

Topic	解決策	
MongoDB から Amazon Redshift へ	MongoDB から Amazon Redshift へ移行する際に、MongoDB コレクションがバイナリデータ型の場合、DMS が Amazon Redshift でターゲットテーブルを作成しない問題を修正しました。	
新しい MongoDB 接続属性の SocketTimeoutMS	新しい MongoDB SocketTimeoutMS 追加接続属性は、MongoDB クライアントの接続タイムアウトをミリ秒単位で設定します。値が 0 以下の場合、MongoDB クライアントのデフォルトが使用されます。	
Amazon Kinesis タスクのクラッシュにつながる問題の修正	Amazon Kinesis Data Streams をターゲットとして移行する際、テーブルにプライマリキーが存在しない場合の null 値の処理に関する問題が修正されました。	
Oracle NULL PK/UK データ検証のサポート	NULL PK/UK 値のデータ検証がサポートされないという制限がなくなりました。	
Oracle から Amazon S3	Oracle から Amazon S3 に移行する際に、数レコードが誤って NULL として移行される問題を修正しました。	
Oracle Standby	Oracle Standby をソースとして使用する場合に、DMS がオープントランザクションを処理する機能が追加されました。	
SDO_GEOMETRY 空間データ型がある Oracle 間移行	Oracle 間移行時に、DDL でテーブルに SDO_GEOMETRY 列が存在するとタスクが失敗する問題が修正されました。	
ソースとしての Oracle	Oracle をソースとして使用する際、DMS が Oracle REDO ログのシーケンス番号をスキップする場合がある問題を修正しました。	
Oracle ソース — アーカイブまたはオンライン REDO ログの欠落	Oracle をソースとして使用する際、アーカイブログがないと DMS タスクが失敗するように問題を修正しました。	

Topic	解決策	
修正済み — DMS での Oracle Standby の REDO ログのスキップ	Oracle をソースとして使用する際、DMS が Oracle REDO ログのシーケンス番号をスキップする可能性がある問題を修正しました。	
修正済み — CDC 中に Oracle 間の空間データ型がレプリケートされない	Oracle 間レプリケーションの際、CDC 中に空間データ型がレプリケートされない問題を修正しました。	
ターゲットとしての Oracle	Oracle をターゲットとして使用する際、ターゲットの適用が ORA-01747 エラーで失敗する問題を修正しました。	
Amazon S3 — テーブルデータの再ロード時のデータ損失の修正	Amazon S3 をターゲットとして使用する際に、テーブルの再ロードオペレーションで CDC ファイルが生成されない問題を修正しました。	
修正済み — プライマリサーバーをソースとする場合の SQL Server Always On コンテキスト初期化	SQL Server Always On をソースとして使用する場合、ソースがプライマリで AlwaysOnSharedSyncedBackupsEnabled が true に設定されていると、可用性グループ (AG) が初期化されない問題が修正されました。	
SQL Server エンドポイント設定の更新	ソースエンドポイントが SQL Server Always On 可用性グループでセカンダリレプリカの場合、AlwaysOnSharedSyncedBackupsIsEnabled が True に設定されているとレプリケーションタスクが失敗する問題が修正されました。	
ソースとしての PostgreSQL	CDC が PostgreSQL ソースでの削除/更新オペレーションの移行に失敗する問題を修正しました。これは、mapBooleanAsBoolean のサポートとして 3.4.7 で導入されました。	

AWS Database Migration Service 3.4.6 リリースノート

次の表は、AWS Database Migration Service (AWS DMS) バージョン 3.4.6 で導入された新機能と機能強化を示しています。

新機能または拡張機能	説明
AWS DMS タイムトラベル	AWS DMS は Time Travel を導入しました。Time Travel は、ログ記録機能に柔軟性を与え、トラブルシューティングエクスペリエンスを向上させる機能です。Time Travel を使用すると、Amazon S3 を使用して AWS DMS ログを保存および暗号化し、特定の期間内にログを表示、ダウンロード、難読化できます。
ソースとしての Microsoft Azure SQL Managed Instance のサポート	AWS DMS は、ソースとして Microsoft Azure SQL Managed Instance をサポートするようになりました。を使用して AWS DMS、Microsoft Azure SQL Managed Instance から AWS DMS サポートされている任意のターゲットへのライブ移行を実行できるようになりました。 AWS DMS ソースの詳細については、「」を参照してください 「データ移行のソース」。 サポートされている AWS DMS ターゲットの詳細については、「」を参照してください 「データ移行のターゲット」。
ソースとしての Google Cloud SQL for MySQL のサポート	AWS DMS が Google Cloud SQL for MySQL をソースとしてサポートするようになりました。を使用して AWS DMS、Google Cloud SQL for MySQL から AWS DMS サポートされている任意のターゲットへのライブ移行を実行できるようになりました。 AWS DMS ソースの詳細については、「」を参照してください 「データ移行のソース」。 サポートされている AWS DMS ターゲットの詳細については、「」を参照してください 「データ移行のターゲット」。
パーティション分割されたデータの S3 への並列ロードのサポート	AWS DMS は、パーティション化されたデータの Amazon S3 への並列ロードをサポートするようになりました。これにより、サポートされているデータベースエンジンソースデータから Amazon S3

新機能または拡張機能	説明
	へのパーティション化されたデータの移行のロード時間が短縮されます。この機能により、データベースソースのテーブルのパーティションごとに Amazon S3 サブフォルダーを作成し、AWS DMS が並列プロセスを実行して各サブフォルダーにデータを取り込むことができます。
単一のタスクでの複数の Apache Kafka ターゲットトピックのサポート	AWS DMS は、単一のタスクで Apache Kafka マルチトピックターゲットをサポートするようになりました。AWS DMSを使用して、同じタスクを使用して、単一のデータベースから異なる Apache Kafka ターゲットトピックに複数のスキーマをレプリケートできるようになりました。これにより、同じソースデータベースの多数のテーブルを異なる Kafka ターゲットトピックに移行する必要がある場合に、複数の個別のタスクを作成する必要がなくなります。

AWS DMS 3.4.6 で解決された問題は次のとおりです。

- Amazon S3 を CSV 形式のターゲットとして使用する場合に、プライマリキー列が最初の列でない場合、UPDATE ステートメントの列が誤った列に入力される問題を修正しました。
- PostgreSQL をソースとして使用する場合、制限付き LOB モードのBYTEA列NULLの値で pglogical プラグインを使用すると AWS DMS タスクがクラッシュする問題を修正しました。
- PostgreSQL をソースとして使用するときに多数のソーステーブルが削除されると AWS DMS タスクがクラッシュする問題を修正しました。
- 新しい Amazon S3 設定 DatePartitionTimezone が導入されて UTC 以外の日付でのパーティション分割ができるようになり、Amazon S3 の日付ベースのフォルダーのパーティション分割が改善されました。
- Amazon Redshift をターゲットとして使用する場合に、ソースの TIMESTAMP WITH TIME ZONE データ型から TIMESTAMPTZ へのマッピングがサポートされるようになりました。
- MongoDB または Amazon DocumentDB をソースとして使用する際、ワイルドカード選択ルールを使用しないタスクの CDC パフォーマンスが向上しました。
- Db2 LUW をソースとして使用する際に、アンダースコアのワイルドカードを使用し、長さが 8 未満のスキーマ名が AWS DMS タスクでキャプチャされない問題を修正しました。
- OpenSearch Service をターゲットとして使用すると、大量のデータボリュームで AWS DMS インスタンスのメモリが不足する問題を修正しました。

- フルロード検証のみのタスクがサポートされるようになり、データ検証のパフォーマンスが向上しました。
- Sybase をソースとして使用する場合、強制フェイルオーバー後に AWS DMS タスクが再開されない問題を修正しました。
- が警告をInvalid BC timestamp was encountered in column誤って AWS DMS 送信する問題を修正しました。

DMS 3.4.6 メンテナンスリリースで解決された問題:

- Oracle をソースとターゲットとして使用する場合に一括適用モードが有効になっているとタスクがクラッシュする問題が修正されました。
- PostgreSQL をソースとする ExecuteTimeout エンドポイント設定をフルロードタスクが適切に使用するように問題を修正しました。
- PostgreSQL をソースとして使用する場合に、タスクが制限付き LOB モードに設定されている場合の配列データ型列を移行する際の問題を修正しました。
- PostgreSQL をソースとして使用する場合に、1970 年 1 月 1 日以前のタイムゾーン付きタイムスタンプを移行する際の問題を修正しました。
- SQL Server をソースとターゲットとして使用する際、DMS がレプリケーション中に空の文字列を null として処理する問題を修正しました。
- ソースとターゲットに MySQL を使用する場合、セッションの読み取り/書き込みタイムアウトのエンドポイント設定が考慮されるように問題を修正しました。
- Amazon S3 をソースとして使用する場合に、DMS CDC タスクがフルロード関連ファイルをダウンロードしていた問題を修正しました。
- Amazon S3 をターゲットとして使用する際、CdcInsertsAndUpdates と PreserveTransactions が 両方とも true に設定されている場合にログがクラッシュする問題を修正しました。
- ParallelApply* 機能が有効になっており、Amazon Kinesis Data Streams をソースとして使用する際に一部のテーブルにデフォルトのプライマリキーがない場合にログがクラッシュする問題を修正しました。
- Amazon Kinesis Data Streams をソースとして使用する場合に、誤った StreamArn に対してエラーが表示されない問題を修正しました。
- OpenSearch をターゲットとして使用する際、プライマリキー値が空の文字列の場合にタスクがクラッシュする問題を修正しました。
- データ検証で使用するディスク容量が多すぎる問題を修正しました。

2022 年 12 月 13 日の DMS 3.4.6 メンテナンスリリースで解決された問題

Topic	解決策	
SAP ASE ODBC ドライバー	SAP ASE をソースとする場合に、ODBC ドライバーが文字セットをサポートできるように問題を修正しました。	
LOB ルックアップの SQL Server datetime プライマリキーのバグ	SQL Server をソースとする場合に、プライマリキーにミリ秒単位の精度の datetime データ型がある場合に LOB ルックアップが適切に機能しない問題を修正しました。	
SQL Server から Amazon Redshift – 「datetimeoffset」の「timestampz」へのマッピング	SQL Server から Amazon Redshift への移行の際に、SQL Server の「datetimeoffset」形式が Amazon Redshift の「timestampz」形式にマッピングされるように改善しました。	
データ検証 - SkipLobColumns が True	SkipLobColumns が True で、ソースに LOB があり、プライマリキーが最後の列にある場合に、検証がデータの差異を検出すると DMS タスクがクラッシュする問題を修正しました。	
MySQL ソースのデータ検証	データ検証が有効になっている MySQL をソースとする場合に、NULL 値を持つ複合一意キーを持つテーブルを使用すると DMS タスクがクラッシュする問題を修正しました。	
ソースとしての MySQL	MySQL をソースとする場合に、精度を追加して列が変更されると、テーブルがオーバーフローエラーで停止する問題を修正しました。	
MySQL ODBC ドライバーの 8.0.23 へのアップグレード	MySQL をソースとする場合に、「utf8mb4_0900_bin」照合順序が DMS で使用される mysql ドライバーとの互換性がない問題を修正しました。	

Topic	解決策	
MySQL – パーティション分割テーブルでの DDL 変更	新しい MySQL エンドポイント設定 skipTable SuspensionForPartitionDdl が導入されました。これにより、ユーザーは CDC 中にパーティション DDL が変更された場合にテーブルの一時停止をスキップできるようになり、DMS はパーティション分割された MySQL テーブルの DDL 変更をサポートできるようになりました。	
MongoDB から Amazon Redshift への移行	MongoDB から Amazon Redshift への移行で、MongoDB コレクションにバイナリデータ型がある場合、DMS が Amazon Redshift にターゲットテーブルを作成できない問題を修正しました。	
Amazon Redshift ターゲット – 一括適用での Time Travel セグメンテーション違反	Amazon Redshift をターゲットとする場合に、Batch ApplyEnabled が true に設定されていると DMS タスクがクラッシュする問題を修正しました。	
ターゲットとしての Amazon Redshift	Amazon Redshift をターゲットとする場合に並列ロードが type=partitions-auto に設定されていると、並列セグメントが同じテーブルディレクトリに一括 CSV ファイルを書き込み、相互干渉していた問題を修正しました。	
ターゲットとしての Amazon Redshift	Amazon Redshift をターゲットとする際に、CDC でターゲット列のデータ型がブール型であるのに対してソースのデータ型が文字変化型となる問題を修正しました。	
ターゲットとしての Amazon Redshift	Amazon Redshift をターゲットとする際に、レプリケートに失敗した DDL 変更を特定できるようにタスクログを改善しました。	
PostgreSQL のデータ検証	PostgreSQL での検証で、ブール値のデータ型があると検証が失敗する問題を修正しました。	

Topic	解決策	
ソースとしての PostgreSQL	PostgreSQL をソースとする場合に、フルロードで追加の接続属性 <code>ExecuteTimeout</code> フィールドを使用するように問題を修正しました。	
ソースとしての PostgreSQL	PostgreSQL をソースとする場合に、リクエストされたタスク再開 LSN より大きい LSN を 60 分以上読み取る際にタスクが失敗し、使用されているレプリケーションスロットに問題があると表示するように問題を修正しました。	
ソースとしての PostgreSQL – 1970 年 1 月 1 日 以前の <code>timestamptz</code>	PostgreSQL をソースとする場合に、1970 年 1 月 1 日以前の <code>timestamptz</code> が CDC 中に正しく移行されなかった問題を修正しました。	
ソースとしての PostgreSQL	PostgreSQL をソースとする場合に、CDC 中に DMS が文字のさまざまなデータ型値を切り捨てる問題を修正しました。	
ソースとしての PostgreSQL – 停止したタスクの再開	PostgreSQL をソースとする場合に、以前に停止したタスクのリプレイを再開すると、CDC 中に単一または複数のトランザクションが欠落する問題を修正しました。	
ターゲットとしての Amazon S3	S3 をターゲットとする際に、 <code>AddColumnName</code> が <code>true</code> で <code>TimestampColumnName</code> が「」の場合に、生成される CSV ファイルのヘッダーが 1 列ずれていた問題を修正しました。	
ソースとしての Amazon S3 – タスクのフルロードフェーズでのメモリ使用動作	S3 をソースとする際に、フルロード DMS タスクが、ターゲットデータベースにテーブル全体がロードされた後にのみ使用済みメモリを解放していた問題を修正しました。	

Topic	解決策	
ターゲットとしての Amazon S3 – テーブルの再ロードオペレーション	S3 をターゲットとする際に、テーブルの再ロードオペレーションで CDC ファイルが生成されない問題を修正しました。	

AWS Database Migration Service 3.4.5 リリースノート

次の表は、AWS Database Migration Service (AWS DMS) バージョン 3.4.5 で導入された新機能と機能強化を示しています。

新機能または拡張機能	説明
ターゲットとしての Redis OSS のサポート	AWS DMS が Redis OSS をターゲットとしてサポートするようになりました。を使用すると AWS DMS、AWS DMS サポートされている任意のソースから Redis OSS データストアにライブデータを最小限のダウンタイムで移行できるようになりました。AWS DMS ターゲットの詳細については、「」を参照してください 「データ移行のターゲット」 。
ソースとして MongoDB 4.2 と 4.4 に対応します	AWS DMS は、MongoDB 4.2 および 4.4 をソースとしてサポートするようになりました。を使用して AWS DMS、最小限のダウンタイムで、MongoDB 4.2 および 4.4 クラスターから Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) を含む AWS DMS サポートされている任意のターゲットにデータを移行できるようになりました。AWS DMS ソースの詳細については、「」を参照してください 「データ移行のソース」 。
ソースとして MongoDB を使用する複数のデータベースに対応します	AWS DMS では、MongoDB をソースとして使用して、1 つのタスクで複数のデータベースを移行できるようになりました。を使用して AWS DMS、MongoDB クラスターの複数のデータベースをグループ化し、1 つのデータベース移行タスクを使用して移行できるようになりました。Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) を含む、AWS DMS サポートされている任意のターゲットに最小限のダウンタイムで移行できます。

新機能または拡張機能	説明
ソースとして MongoDB または Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) を使用する自動セグメンテーションに対応します	AWS DMS は、ソースとして MongoDB または Amazon DocumentDB を使用した自動セグメンテーションをサポートするようになりました。を使用すると AWS DMS、MongoDB または DocumentDB クラスターのコレクションを自動的にセグメント化するようにデータベース移行タスクを設定できます。その後、ダウンタイムを最小限に抑えながら、Amazon DocumentDB を含む AWS DMS サポートされている任意のターゲットにセグメントを並行して移行できます。
Amazon Redshift フル ロードのパフォーマンス向上	AWS DMS では、全ロード中に Amazon Redshift をターゲットとして使用するとき、並列スレッドの使用がサポートされるようになりました。マルチスレッドのフルロードタスク設定を活用することで、AWS DMS サポートされているソースから Amazon Redshift への初期移行のパフォーマンスを向上させることができます。AWS DMS ターゲットの詳細については、「」を参照してください「 データ移行のターゲット 」。

AWS DMS 3.4.5 で解決された問題は次のとおりです。

- PostgreSQL を並行トランザクションが多いソースとして使用すると、再開後にデータが欠落または重複する可能性がある問題を修正しました。
- pglogical プラグインを有効にして PostgreSQL をソースとして使用している場合データベース移行タスクがエラー[Could not find relation id ...] (関係 ID が見つかりませんでした...)で失敗する問題を修正しました。
- PostgreSQL をソースとして使用し、Oracle をターゲットとして使用する場合に、VARCHAR 列が適切にレプリケートされない問題が修正されました。
- PostgreSQL をソースとして使用しているときに、テーブル定義の冒頭列がプライマリキーでない場合に、削除オペレーションが適切にキャプチャされない問題を修正しました。
- MySQL をソースとして使用するとき、特別なメタデータ設定で LOB の更新がデータベース移行タスクで欠落する問題を修正しました。
- MySQL バージョン 8 をソースとして使用する場合、TIMESTAMP 列が DATETIME のフル LOB モードのように扱われる問題が修正されました。。

- MySQL 5.6.4 以降をソースとして使用する際に、NULL DATETIME レコードの解析時にデータベース移行タスクが失敗する問題を修正しました。
- 並列適用を使用してターゲットに Amazon Redshift を使用しているとき、データベース移行タスクが [Thread is exiting] (スレッドが終了しています) のエラー発生後ハングする問題を解決しました。
- バッチ適用 CDC 中にデータベース移行タスクが Amazon Redshift ターゲット エンドポイントと切断されると、データが失われる可能性がある問題を修正しました。
- ターゲットとして Amazon Redshift を使用する場合 ACCEPTINVCHARS を呼び出すことによるフルロードのパフォーマンスが改善されました。
- Amazon Redshift をターゲットとして使用して 1 つずつモードからパラレル適用モードに戻すと、レコードのレプリケーションが発生する問題を修正しました。
- データベース移行タスクで Amazon S3 をターゲットとして使用する場合、cannedAclForObjects=bucket_owner_full_control によって Amazon S3 オブジェクトの所有権がバケット所有者に切り替わらない問題を修正しました。
- Oracle をソースとしてadditionalArchivedLogDestIdを使用する場合、ECA で複数のアーカイブ送信先をサポート AWS DMS することで改善されました。
- フル LOB モードで LOB カラムを更新中、データベース移行タスクがエラー OCI_INVALID_HANDLE で失敗する問題を修正しました。
- Oracle をソースとして使用している場合、NVARCHAR2 列がCDC 中に正しく移行されない問題が修正されました。
- RDS for SQL Server をソースとして使用するSafeguardPolicyとときに を有効にする AWS DMS ことで改善されました。
- RDS 以外の SQL Server ソースを使用する場合、rdsadmin においてデータベース移行タスクがエラーを報告する問題を修正しました。
- SQL Server をソースとして使用すると、パーティション設定で UUID を主キーとして使用すると、データ検証が失敗する問題を修正しました。
- Db2 LUW をソースとして使用しているとき、必要な LSN がデータベースログに見つからない場合、フルロードと CDC タスクが失敗することがある問題を修正しました。
- MongoDB をソースとして使用する場合のカスタム CDC タイムスタンプをサポート AWS DMS することで改善されました。
- MongoDB ドライバが endSessions でエラーになったときに、MongoDB をソースとして使用して停止すると、データベース移行タスクが停止する問題を修正しました。

- ターゲットとして DynamoDB を使用する場合、 が非プライマリフィールドを更新 AWS DMS でできない問題を修正しました
- データ検証で、CLOB と NCLOB 列に誤検出の不一致がレポートされる問題を修正しました。
- Oracle をソースとして使用すると、空白のみレコードのデータ検証が失敗する問題を修正しました。
- パーティション テーブルを切り捨てると、データベース移行タスクがクラッシュする問題を修正しました。
- awsdms_apply_exceptions コントロール テーブルの作成時にデータベース移行タスクが失敗する問題を修正しました。。
- MySQL バージョン 8 を使用すると、caching_sha2_password の認証プラグインに対応するように拡張されました。

AWS Database Migration Service 3.4.4 リリースノート

次の表に、AWS DMS バージョン 3.4.4 で導入された新機能と機能強化を示します。

新機能または拡張機能	説明
ターゲットとして Kafka を使用した TLS 暗号化と TLS または SASL 認証に対応します	AWS DMS は、ターゲットとして Amazon MSK とオンプレミス Kafka クラスターを使用した TLS 暗号化と TLS または SASL 認証をサポートするようになりました。Kafka エンドポイントでの暗号化および認証の使用の詳細については、「 Transport Layer Security (TLS) を使用した Kafka への接続 」を参照してください。

AWS DMS 3.4.4 で解決された問題は次のとおりです。

- Oracle エンドポイントを使用する場合のタスクの失敗の AWS DMS ログ記録が改善されました。
- Oracle Data Guard のフェイルオーバー後に Oracle ソースエンドポイントがロールを切り替えると、AWS DMS タスク実行が処理を続行します。
- エラー処理の改善により、ORA—12561 は、Oracle エンドポイントの使用時に回復可能なエラーとして扱われます。
- Oracle をのソースとして使用する場合、EMPTY_BLOB() と EMPTY_CLOB() カラムが null として移行される問題を修正しました。

- SQL Server をソースとして使用する際に列 DDL の変更を追加した後、AWS DMS タスクがレコードを更新できない問題を修正しました。
- TIMESTAMP WITH TIME ZONE データ型に対応して PostgreSQL をソース移行として改善しました。
- PostgreSQL をターゲットとして使用している場合、全ロード中は afterConnectScript の設定が機能しない問題を修正しました。
- 新しい mapUnboundedNumericAsString 設定を導入し、PostgreSQL エンドポイントを使用する場合、精度とスケールを持たない NUMERIC の日付型をより適切に処理できるようにしました。
- PostgreSQL をソースとして使用する際に AWS DMS タスクを停止して再開した後、タスクが「影響を受ける行は 0 行」で失敗する問題を修正しました。
- PostgreSQL をソースとして使用する場合、BC がサフィックス付きの TIMESTAMP データ型を移行 AWS DMS できない問題を修正しました。
- PostgreSQL をソースとして使用すると、が TIMESTAMP 値「+/-infinity」の移行に AWS DMS 失敗する問題を修正しました。
- 他の値に設定された csvNullValue 設定で S3 をソースとして使用する場合、空の文字列が NULL として処理される問題を修正しました。
- S3 をターゲットとして使用する場合、CDC で全ロードにより timestampColumnName の追加接続属性を CDC の間にソートできるように改善しました。
- S3 をソースとして使用する場合、BYTE、BINARY、BLOB といった 16 進形式のバイナリデータ型の処理が改善されました。
- S3 をターゲットとして使用するときに、削除されたレコードが特殊文字で移行される問題を修正しました。
- Amazon DocumentDB (MongoDB との互換性) をターゲットとして使用するときに、空のキーバリューを処理する問題を修正しました。
- MongoDB NumberDecimal または Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) をソースとして使用すると、が列または Decimal128 列をレプリケート AWS DMS できない問題を修正しました。
- ソースとして MongoDB または Amazon DocumentDB (MongoDB との互換性) にフェイルオーバーしたときに CDC タスクの再試行を許可する問題を修正しました。
- Kinesis、Kafka、または をターゲット OpenSearch として使用するときに、RAW データ型値に 16 進数の「0x」プレフィックスを削除するオプションを追加しました。
- ソースとして Db2 LUW を使用すると、固定長の文字列での検証が失敗する問題を修正しました。
- ソースデータ型またはターゲットデータ型のみが FLOAT または DOUBLE の場合、検証が失敗する問題を修正しました。

- ソースとして Oracle をの使用する場合、NULL 文字に検証が失敗する問題を修正しました
- ソースとして Oracle を使用すると、XML 列での検証が失敗する問題を修正しました。
- MySQL をソースとして使用する複合キーに null 可能な列がある場合に AWS DMS タスクがクラッシュする問題を修正しました。
- が SQL Server ソースエンドポイントのUNIQUEIDENTIFIER列と PostgreSQL ターゲットエンドポイントの UUID 列の両方を検証 AWS DMS できない問題を修正しました。
- CDC タスクが変更された後に、更新されたソーステーブル定義を使用しなくなる問題を修正しました。
- 無効なユーザー名またはパスワードによるタスクの失敗を回復可能なエラーとして処理する AWS DMS フェイルオーバーが改善されました。
- RDS for SQL Server をソースとして使用するときに LSNs がいないために AWS DMS タスクが失敗する問題を修正しました。

AWS Database Migration Service 3.4.3 リリースノート

次の表に、AWS DMS バージョン 3.4.3 で導入された新機能と機能強化を示します。

新機能または拡張機能	説明
Amazon DocumentDB の ニューバージョン	Amazon DocumentDB バージョン 4.0 がソースとしてサポートされるようになりました。
MariaDB のニューバージョン	MariaDB バージョン 10.4 はソースおよびターゲットとしてサポートされるようになりました。
AWS Secrets Manager 統合のサポート	サポートされているエンドポイントのデータベース接続の詳細 (ユーザー認証情報) を AWS Secrets Manager に安全に保存することができます。その後、エンドポイントを作成または変更 AWS DMS するときに、プレーンテキストの認証情報の代わりに対応するシークレットを に送信できます。AWS DMS その後、 はシークレットを使用してエンドポイントデータベースに接続します。AWS DMS エンドポイントのシークレットの作成の詳細については、「」を参照してください シークレットを使用した AWS Database Migration Service エンドポイントへのアクセス 。

新機能または拡張機能	説明
C5 および R5 レプリケーションインスタンスのオプションが増えました	これで、次のように従来より大きなレプリケーションインスタンスサイズを作成できます：C5 のサイズは最大 96 vCPUs と 192 GiB のメモリ、R5 サイズは最大 96 vCPUs および 768 GiB のメモリ。
Amazon Redshift のパフォーマンスの向上	AWS DMS Amazon Redshift をターゲットとして使用して継続的なレプリケーションのパフォーマンスを向上させるときに、 が 並列適用をサポートするようになりました。詳細については、「 Amazon Redshift のマルチスレッドタスク設定 」を参照してください。

AWS DMS 3.4.3 で解決された問題は次のとおりです。

- ソースとして Db2 LUW を使用すると、遅延イベントのコミットタイムスタンプが「1970-01-01 00:00:00」になる問題を修正しました。
- SQL Server をフル LOB モードのソースとして使用する場合、NVARCHAR列をプライマリキーとして AWS DMS タスクが失敗する問題を修正しました。
- ソースとして SQL Server を使用すると、キャッシュされた変更フェーズ中にレコードが欠落する問題を修正しました。
- RDS for SQL Server をソースとして使用する場合、AWS DMS タスクが再開された後にレコードがスキップされる問題を修正しました。
- ASSERTION AWS DMS ログ記録コンポーネントが SQL Server の大きなログを生成する問題を修正しました。
- ソースとしてMySQL を使用すると、列の解析オーバーフローが原因で CDC フェーズ中にデータの検証が失敗する問題を修正しました。
- PostgreSQL をターゲットとして使用する場合、データ検証中にセグメンテーションの障害が原因で AWS DMS タスクがクラッシュする問題を修正しました。
- ソースおよびターゲットとして PostgreSQL を使用するとき CDC 中に DOUBLE データ型でデータの検証が失敗する問題を修正しました。
- PostgreSQL をソースとして使用し、Amazon Redshift をターゲットとして使用すると、コピーコマンドによって挿入されたレコードが正しくレプリケートされない問題を修正しました。
- ソースとしてPostgreSQL を使用するとき、キャッシュされた変更フェーズ中のデータ損失の問題を修正しました。

- ソースとして PostgreSQL を使用すると、データの損失やレコードの重複が発生する可能性がある問題を修正しました。
- ソースとして PostgreSQL を使用しているときに、ケースが混在するスキーマが pglogical を使用して移行できない問題を修正しました。
- ソースとして Oracle を使用すると、最後の失敗メッセージに ORA エラーが含まれない問題を修正しました。
- Oracle をターゲットとして使用するとき AWS DMS タスクが UPDATE ステートメントの構築に失敗する問題を修正しました。
- ASM および Pluggable Database 設定でソースとして Oracle 12.2 を使用する場合、AWS DMS タスクがデータをレプリケートしない問題を修正しました。
- ソースとして S3 を使用する場合、RFC 4180 に準拠するように引用符を保持し、レコードの解析を改善しました。
- Full Load の列が CDC からの列でソート可能になるよう timestampColumnName の処理が改善されました。
- 新しいエンドポイント設定を導入することで MessageMaxBytes、1MB を超える LOB 要素がある場合に AWS DMS タスクが失敗する問題を修正しました。
- Amazon Redshift をターゲットとして使用するとき、セグメンテーションの障害が原因で AWS DMS タスクがクラッシュする問題を修正しました。
- Amazon Redshift テスト接続のエラーログを改良しました。
- 全ロード中に がすべてのドキュメントを MongoDB から DocumentDB に転送しない問題を修正しました。
- テーブルマッピングルールにテーブルが含まれていない場合に、AWS DMS タスクが致命的なエラーを報告する問題を修正しました。
- AWS DMS タスクの再起動前に作成されたスキーマとテーブルが MySQL をソースとして使用している場合ターゲットへのレプリケーションがされなかった問題を修正しました。
- MySQL をソースとして使用するとき、除外ルールでワイルドカードエスケープ [] がワイルドカード「_」をエスケープできない問題を修正しました。
- MySQL をソースとして使用しているときに、データ型 UNSIGNED BIGINT の列が正しくレプリケートされない問題を修正しました。

AWS Database Migration Service 3.4.2 リリースノート

次の表に、AWS DMS バージョン 3.4.2 で導入された新機能と機能強化を示します。

新機能または拡張機能	説明
インターネットゲートウェイ、NAT デバイス、VPN 接続、または AWS Direct Connect 接続を必要とせずに、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を AWS Database Migration Service (DMS) にプライベートに接続するためのサポート。	作成した VPC インターフェイスエンドポイントを使用して、Amazon VPC に接続し、Amazon VPC AWS DMS からアクセスできるようになりました。このインターフェイスエンドポイントを使用すると、Amazon ネットワークインフラストラクチャ内の AWS DMS レプリケーションインスタンスのすべてのネットワークアクティビティを分離できます。AWS CLI または SDK AWS DMS を使用してへのすべての API コールにこのインターフェイスエンドポイントへの参照を含めることで、すべての AWS DMS アクティビティがパブリックインターネットに表示されなくなります。詳細については、「のインフラストラクチャセキュリティ AWS Database Migration Service」を参照してください。  Note この機能は、サポートされているすべての AWS DMS エンジンバージョンで使用できます。
ターゲットとして Amazon S3 を使用する CDC 日付ベースフォルダーのパーティショニング	AWS DMS は、ターゲットとして S3 を使用してデータをレプリケートするときに、日付ベースのフォルダパーティショニングをサポートするようになりました。詳細については、「 日付ベースのフォルダパーティション分割を使用する 」を参照してください。

AWS DMS 3.4.2 で解決された問題は次のとおりです。

- ターゲットとして Amazon Redshift を使用して移行を実行する場合の STATUPDATE オプションが追加されました。
- 新しい設定が導入され、検証タスクが改善されました。ValidQueryCdcDelaySecond は、ソースエンドポイントとターゲット エンドポイントの両方で最初の検証クエリを遅延させ、移行レイテンシーが高い場合にリソースの競合を減らします。
- 検証タスクの開始に時間がかかる問題を修正 AWS DMS しました。
- S3 をターゲットとして使用してレプリケーション タスクを開始または停止するときに、空のレコードが生成される問題を修正しました。
- フルロードの完了後にタスクが停止する問題を修正しました。

- S3 をソースとして使用しているときに、ソーステーブルにデータエラーが発生するとタスクが停止する問題を修正しました。
- ソース エンドポイントのユーザーアカウントが無効になっているとき開始中にタスクが停止する問題を修正しました。
- REPLICA IDENTITY FULL でソースとして PostgreSQL を使用するとタスクがクラッシュする問題を修正しました。
- pglogical プラグインでソースとして PostgreSQL を使用すると、タスクがトランザクションに失敗する問題を修正しました。
- Amazon Redshift をターゲットとして使用する場合、AWS DMS が圧縮されたソースファイルを削除しない問題を修正しました。
- MySQL をデータ型 BIGINT UNSIGNED のソースとターゲットの両方として使用すると、検証タスクが偽陰性を報告する問題を修正しました。
- CHAR タイプとしてプライマリ キー列でソースとして SQL Server を使用すると、検証タスクで誤検出が報告される問題を修正しました。
- を使用して S3 をターゲットとして使用start-replicationしてレプリケーションタスクを開始するときに、AWS DMS がターゲットオブジェクトをクリアしない問題を修正しました。
- ソースとしてDb2 を使用すると、データ検証に関して生じたいくつかの問題を修正しました。
- VARCHAR 列を主キーにし、ソースとしてSQL Server を使用すると、検証タスクが停止する問題を修正しました。
- ソースとしてPostgreSQL を使用している場合、タイムゾーンのデータ型 TIMESTAMP に対応するようになりました。

AWS Database Migration Service 3.4.1 ベータリリースノート

次の表に、AWS DMS バージョン 3.4.1 ベータで導入された新機能と機能強化を示します。

新機能または拡張機能	説明
MongoDB ニューバージョン	ソースとして MongoDB バージョン 4.0 に対応するようになりました。
SQL Server の TLS 1.2 対応	AWS DMS SQL Server エンドポイントで TLS 1.2 をサポートするようになりました。

AWS DMS 3.4.1 ベータで解決された問題は次のとおりです。

- Oracle 19c TDEのサポートが改善されました。
- ターゲットとして Amazon Redshift を使用した utf8mb4 文字セットとアイデンティティデータ型のサポートが改善されました。
- ソースとしてMySQL を使用し、バイナリログが存在しない場合のレプリケーション タスクの失敗処理が改善されました。
- さまざまなデータ型と文字セットでのデータ検証のサポートが改善されました。
- ターゲットとして Kinesis と Kafka を使用する場合、IncludeNullAndEmpty を設定する新しいエンドポイントによるヌル値の処理が改善されましたののこと。
- ターゲットとしてKafka を使用する場合のエラー ログと処理が改善されました。
- ソースとして SQL Server を使用する場合の DST タイムオフセットが改善されました。
- レプリケーション タスクがターゲットとして Oracle の既存のテーブルを作成しようとする問題を修正しました。
- ソースとして Oracle を使用すると、データベース接続の強制終了後、レプリケーション タスクが停止する問題を修正しました。
- AlwaysOn 設定でソースとして SQL Server を使用しているとき、レプリケーション タスクが新しいプライマリを検出して再接続できない問題を修正しました。
- ターゲットとして S3 をする特定の条件の下でレプリケーション タスクが "D" を "OP" に追加できない問題を修正しました。

AWS Database Migration Service 3.4.0 ベータリリースノート

次の表に、AWS DMS バージョン 3.4.0 で導入された新機能と機能強化を示します。

新機能または拡張機能	説明
MySQL のニューバージョン	AWS DMS は、トランザクションペイロードが圧縮されている場合を除き、ソースとして MySQL バージョン 8.0 をサポートするようになりました。
MTLS 1.2 による MySQL 対応	AWS DMS が MySQL エンドポイントの TLS 1.2 をサポートするようになりました。

新機能または拡張機能	説明
MariaDB のニューバージョン	AWS DMS が MariaDB バージョン 10.3.13 をソースとしてサポートするようになりました。
自己管理型 SQL Server ソースへの Sysadmin 以外のアクセス	AWS DMS は、SysAdmin 以外のユーザーによるオンプレミスおよび EC2-hosted Server ソースエンドポイントへのアクセスをサポートするようになりました。  Note 現在、この機能はベータモードです。試す場合は、AWS サポートにお問い合わせください。
CREATE TABLE AS を使用して作成された CDC タスクおよび Oracle ソーステーブル	AWS DMS は、CREATE TABLE AS ステートメントを使用して作成された Oracle ソーステーブルに対して実行されるフルロードタスクと CDC タスクと CDC 専用タスクの両方をサポートするようになりました。

AWS DMS 3.4.0 で解決された問題は次のとおりです。

- 移行前のタスク評価が改善されました。詳細については、「[タスクの移行前評価の有効化と操作](#)」を参照してください。
- 浮動小数点データ型、実数、倍精度浮動小数点データ型のデータ検証が改善されました。
- [The specified key does not exist] (指定されたキーは存在しません) のエラーをより適切に処理することで、ターゲットとしての Amazon Redshift を改善しました。
- Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) をターゲットとする場合の ParallelApplyThreads、ParallelApplyBufferSize、ParallelApplyQueuesPerThread などのマルチスレッド CDC ロードタスクの設定をサポートするようになりました。
- 複合プライマリーキーの使用がサポートされ、ターゲットとしての OpenSearch Service の使用を改善しました。
- ソースとして PostgreSQL を使用し、パスワードに特殊文字が含まれているとき、テスト接続が失敗する問題を修正しました。
- 一部の VARCHAR 列を切り詰めると SQL Server をソースとして使用する際の問題が修正されました。

- Amazon RDS SQL Server をソースとして使用する場合、AWS DMS がオープントランザクションを閉じない問題を修正しました。この際ポーリング間隔パラメータが正しく設定されていないと、データが失われる可能性があります。推奨されるポーリング間隔値を設定する方法の詳細については、「[のソースとしての Microsoft SQL Server データベースの使用 AWS DMS](#)」を参照してください。
- ソースとしての Oracle Standby ではバイナリリーダーの使用時に CDC タスクが予期せず停止する問題を修正しました。
- IBM DB2 for LUW で、「数値リテラル 0 は値が範囲外であるため有効ではありません」というメッセージでタスクが失敗する問題を修正しました。
- PostgreSQL ソースに新しい列が追加され、カラムがソースで最初に作成されたデータ型とは異なるデータ型で作成された PostgreSQL から PostgreSQL への移行に関する問題を修正しました。
- MySQL ソースで、バイナリログを取得できなかったときに移行タスクが予期せず停止する問題を修正しました。
- BatchApply が使用されていたとき Oracle ターゲットに関連する問題が修正されました。
- MySQL と MariaDB での TIME データ型移行時の問題を修正しました。
- IBM DB2 LUW ソースで、テーブルにプライマリキーまたは一意キーがない場合、LOB を含むテーブルの移行が失敗する問題を修正しました。

AWS Database Migration Service 3.3.4 リリースノート

AWS DMS 3.3.4 で解決された問題は次のとおりです。

- ソースとして PostgreSQL を使用すると、トランザクションがドロップまたは複製される問題を修正しました。
- スキーマ名でのドル記号 (\$) 使用への対応が改善されました。
- ソースとして RDS SQL Server を使用すると、レプリケーション インスタンスが開いているトランザクションを閉じない問題を修正しました。
- ソースとして PostgreSQL を使用し、パスワードに特殊文字が含まれているとき、テスト接続が失敗する問題を修正しました。
- [指定されたキーは存在しません] のエラーをより適切に処理することで、ターゲットとしての Amazon Redshift を改善しました。
- さまざまなデータ型と文字セットでのデータ検証のサポートが改善されました。
- レプリケーション タスクがターゲットとして Oracle の既存のテーブルを作成しようとする問題を修正しました。

- レプリケーション タスクで、ターゲットとして Amazon S3 の特定の条件下で "D" が "OP" 列に追加されない問題を修正しました。

AWS Database Migration Service 3.3.3 リリースノート

次の表に、AWS DMS バージョン 3.3.3 で導入された新機能と機能強化を示します。

新機能または拡張機能	説明
新しい PostgreSQL バージョン	PostgreSQL バージョン 12 がソースおよびターゲットとしてサポートされるようになりました。
Amazon OpenSearch Service をターゲットとした複合プライマリキーのサポート	AWS DMS 3.3.3 以降、複合プライマリキーの使用は OpenSearch Service ターゲットでサポートされています。
Oracle 拡張データ型のサポート	Oracle ソースとターゲットの両方に対して、Oracle 拡張データ型がサポートされました。
アカウントあたりの AWS DMS リソース数の増加	作成できる AWS DMS リソース数の制限が増加しました。詳細については、「 のクォータAWS Database Migration Service 」を参照してください。

AWS DMS 3.3.3 で解決された問題は次のとおりです。

- Amazon Kinesis の Parallel Apply に特定の update ステートメントを使用するとタスクがクラッシュする問題を修正しました。
- Amazon S3 をターゲットとした ALTER TABLE ステートメントでタスクがクラッシュする問題を修正しました。
- Microsoft SQL Server をソースとして使用すると、ポリゴンの列の値が切り捨てられる問題を修正しました。
- Oracle をソースとして使用している場合の、JA16SJISTILDE と JA16EUCTILDE の Unicode コンバーターでの問題を修正しました。
- MEDIUMTEXT 列と LONGTEXT 列を MySQL から S3 カンマ区切り値 (CSV) 形式に移行できなかった問題を修正しました。

- Apache Parquet 出力でブール値の列が正しくない型に変換される問題を修正しました。
- Oracle の拡張 varchar 列に関する問題を修正しました。
- 特定のタイムスタンプの組み合わせが原因でデータ検証タスクが失敗する問題を修正しました。
- Sybase データ定義言語 (DDL) レプリケーションの問題を修正しました。
- Oracle Binary Reader での Oracle Real Application Clusters (RAC) ソースのクラッシュに関連する問題を修正しました。
- スキーマ名に大文字と小文字が使用されている Oracle ターゲットの検証に関する問題を修正しました。
- IBM Db2 バージョン 9.7 および 10 の検証に関する問題を修正しました。
- StopTaskCachedChangesApplied と StopTaskCachedChangesNotApplied が有効になっていると、タスクが 2 回停止しない問題を修正しました。

ドキュメント履歴

次の表は、2018 年 1 月以降の AWS Database Migration Service ユーザーガイドドキュメントの重要な変更点を示しています。

RSS フィードにサブスクライブして、このドキュメントの更新に関する通知を受信できます。AWS DMSバージョンリリースの詳細については、「」を参照してください[AWS DMS リリースノート](#)。

変更	説明	日付
AWS DMSに新しいAWSマネージドロールのサポートが追加されました	AWS DMSが更新されAWSDMSServerlessServiceRolePolicy、DMSが S3 バケットを作成し、DMS サーバーレスに関連しないレプリケーションタスクの移行前評価結果をそれらのバケットに配置することができるようになりました。	2025 年 11 月 5 日
サポート終了通知	サポート終了通知: 2026 年 5 月 20 日、AWSは AWS Database Migration Service Fleet Advisor のサポートを終了します。2026 年 5 月 20 日以降、Fleet AWS DMSAdvisor コンソールまたは AWS DMSFleet Advisor リソースにアクセスできなくなります。詳細については、「 AWS DMS Fleet Advisor のサポート終了 」を参照してください。	2025 年 5 月 20 日
AWS DMSAWSでサービスにリンクされたロールのサポートが更新されました	AWS DMSが移行前評価の実行をサポートAWSDMSServerlessServiceRolePolicy dms:Start	2025 年 2 月 14 日

ReplicationTaskAssessmentRun できるように更新しました。AWS DMS また、サーバーレスサービスにリンクされたロールを更新して S3 バケットを作成し、移行前評価結果をそれらのバケットに配置しました。

[AWS DMSが新しい AWS マネージドポリシーのサポートを追加しました](#)

AWS DMS `dms:ModifyReplicationTask` は、レプリケーションタスクを変更するために `ModifyReplicationTask` オペレーションを呼び出すために `Serverless` が AWS DMS 必要とする を追加しました。
`dms:ModifyReplicationInstance` は、レプリケーションインスタンスを変更するために `ModifyReplicationInstance` オペレーションを呼び出すために `AWS DMS Serverless` が必要とする AWS DMS を追加しました。

2025 年 1 月 17 日

[AWS DMSで拡張モニタリングダッシュボードのサポートが追加されました](#)

AWS DMSに、データ移行タスクとレプリケーションインスタンスの重要なメトリクスを包括的に可視化する拡張モニタリングダッシュボードが追加されました。

2024 年 9 月 19 日

[AWS DMSがターゲットとして RDS IBM DB2 のサポートを追加](#)

AWS DMSでは、Amazon RDS IBM DB2 をターゲットとして使用できるようになりました。

2023 年 12 月 4 日

[AWS DMSがターゲットとして Timestream のサポートを追加しました。](#)

AWS DMSが Timestream をターゲットとしてサポートするようになりました。

2023 年 11 月 17 日

[AWS DMSRedshift ターゲット データ検証のサポートが追加されました](#)

AWS DMSは、Redshift ターゲットでのデータの検証をサポートするようになりました。

2023 年 11 月 14 日

[AWS DMSに 4 つの新しいエンドポイントタイプのサポートが追加されました](#)

AWS DMSでは、Microsoft Azure Database for PostgreSQL、Microsoft Azure Database for MySQL、OCI MySQL Heatwave、Google Cloud for PostgreSQL をソースとして使用できるようになりました。

2023 年 10 月 26 日

[AWS DMSが新しいAWSサービスにリンクされたロールのサポートを追加しました](#)

AWS DMSは、メトリクス データポイントを Amazon CloudWatch AWS DMSに発行するなど、 がユーザーに代わってリソースを作成および管理AWSServiceRoleForDMSMServerless できるようにするAWSサービスにリンクされたロールをサポートするようになりました。

2023 年 5 月 22 日

AWS DMSが新しいAWS管理ポリシーのサポートを追加しました

AWS DMSは、CloudWatch Logs へのサーバーレスレプリケーションログの発行を許可する AWSマネージドポリシーをサポートするようになりました。

2023 年 5 月 22 日

AWS DMSが新しい AWS マネージドポリシーのサポートを追加しました

AWS DMSは、Amazon CloudWatch へのメトリクスデータポイントの発行を許可する AWSマネージドポリシーをサポートするようになりました。また、AWS管理ポリシーの変更の追跡AWS DMSを開始しました。

2023 年 3 月 6 日

VPC ソースエンドポイントとターゲットエンドポイントのサポート

AWS DMSは、仮想プライベートクラウド (VPC) エンドポイントをソースおよびターゲットとしてサポートするようになりました。は、AWSサービスへの明示的に定義されたルートが VPC で定義されている場合にAWS DMS、VPC エンドポイントを持つ任意のサービスに接続AWS DMSできるようになりました。

2022 年 6 月 30 日

[ソースとしての SQL Server リードレプリカのサポート](#)

AWS DMSは、ソースとして SQL Server リードレプリカをサポートするようになりました。を使用してAWS DMS、SQL Server リードレプリカからAWS DMSサポートされている任意のターゲットへのライブ移行を実行できるようになりました。

2022 年 6 月 30 日

[IBM Db2 z/OS データベースをフルロードのみソースとしてサポート](#)

AWS DMSは、IBM Db2 z/OS データベースをソースとしてサポートするようになりました。を使用してAWS DMS、Db2 メインフレームからAWS DMSサポートされている任意のターゲットへのライブ移行を実行できるようになりました。

2022 年 6 月 30 日

[EventBridge DMS イベントのサポート](#)

AWS DMSは、DMS イベントの EventBridge を使用したイベントサブスクリプションの管理をサポートします。

2022 年 6 月 30 日

[ターゲットとしての Babelfish のサポート](#)

AWS DMSがターゲットとして Babelfish をサポートするようになりました。を使用するとAWS DMS、AWS DMSサポートされている任意のソースから Babelfish にライブデータを最小限のダウンタイムで移行できるようになりました。

2022 年 6 月 30 日

ターゲットとしての Aurora Serverless v2 のサポート	AWS DMSがターゲットとして Aurora Serverless v2 をサポートするようになりました。を使用してAWS DMS、Aurora Serverless v2 へのライブ移行を実行できるようになりました。	2022 年 6 月 30 日
開始方法のチュートリアル	AWS DMS の入門チュートリアルのアップデート。このチュートリアルでは、ソースとして MySQL データベース、ターゲットとして PostgreSQL データベースを使用します。	2021 年 5 月 20 日
ターゲットとして Amazon Neptune に対応	データ移行のターゲットとして Amazon Neptune のサポートが追加されました。	2020 年 6 月 1 日
ターゲットとしての Apache Kafka のサポート	データ移行のターゲットとしての Apache Kafka のサポートが追加されました。	2020 年 3 月 20 日
セキュリティコンテンツの更新	お客様のリクエストに応じて、セキュリティコンテンツを更新および標準化しました。	2019 年 12 月 20 日
を使用した移行AWS Snowball Edge	AWS Snowball EdgeEdge を使用して大規模なデータベースを移行するためのサポートを追加しました。	2019 年 1 月 24 日
ターゲットとして Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) に対応	データ移行のターゲットとして Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) に対応	2019 年 1 月 9 日

[ターゲットとしての Amazon
OpenSearch Service と
Amazon Kinesis Data Streams
のサポート](#)

データ移行のターゲットとして OpenSearch Service と Kinesis Data Streams のサポートが追加されました。

2018 年 11 月 15 日

[CDC ネイティブ開始サポート](#)

変更データキャプチャ (CDC) の使用時におけるネイティブの開始ポイントのサポートを追加しました。

2018 年 6 月 28 日

[Db2 LUW のサポート](#)

データ移行のソースとしての IBM Db2 LUW のサポートを追加しました。

2018 年 4 月 26 日

[ターゲットとしての SQL
Server のサポート](#)

ソースとして Amazon RDS for Microsoft SQL Server のサポートを追加しました。

2018 年 2 月 6 日

AWS 用語集

AWS の最新の用語については、「AWS の用語集リファレンス」の「[AWS 用語集](#)」を参照してください。

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。